aws

Guía del usuario

Amazon Elastic Compute Cloud



Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon Elastic Compute Cloud: Guía del usuario

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Las marcas comerciales y la imagen comercial de Amazon no se pueden utilizar en relación con ningún producto o servicio que no sea de Amazon de ninguna manera que pueda causar confusión entre los clientes y que menosprecie o desacredite a Amazon. Todas las demás marcas comerciales que no son propiedad de Amazon son propiedad de sus respectivos propietarios, que pueden o no estar afiliados, conectados o patrocinados por Amazon.

Table of Contents

¿Qué es Amazon EC2? 1
Características 1
Servicios relacionados 2
Acceder a EC2 4
Precios 5
Estimaciones, facturación y optimización de costos 6
Recursos 7
Tutorial de introducción 8
Paso 1: lance una instancia 10
Paso 2: Conexión a la instancia 12
Paso 3: Eliminación de la instancia 15
Siguientes pasos 16
Prácticas recomendadas 18
Imágenes de máquina de Amazon 21
Características de las AMI 23
Permisos de inicialización 23
Tipo de volumen raíz 24
Identificación del tipo de volumen raíz de la AMI 26
Tipos de virtualización 27
Buscar una AMI 29
Parámetros de Systems Manager 32
Parámetros públicos de Systems Manager 36
AMI de pago en AWS Marketplace 40
Venta de una AMI en AWS Marketplace 41
Buscar una AMI de pago 42
Comprar una AMI de pago 44
Recuperación del código de producto 44
Usar el soporte de pago 45
Facturas para AMI pagada y soportadas 46
Administrar las suscripciones de 46
Ciclo de vida de AMI 48
Creación de una AMI 50
Creación de una AMI basada en Amazon S3 59
Creación de una AMI con Windows Sysprep 100

Copiar una AMI ... 118
Almacenar y restaurar una AMI ... 137
Ascendencia de AMI ... 148
Marcas de agua de AMI ... 153
Tipos de instancia permitidos para la AMI ... 160
Uso de la AMI ... 165
Dar de baja una AMI ... 190
Deshabilitación de una AMI ... 196
Anulación del registro de una AMI ... 202
Modos de arranque ... 209
Requisitos para el modo de arranque UEFI ... 211
Parámetro de modo de arranque AMI ... 213
Modo de arranque de tipo de instancia ... 214
Modo de arranque de instancias ... 218
Modo de arranque del sistema operativo ... 219
Establecer el modo de arranque de una AMI ... 221
Variables UEFI ... 228
Arranque seguro UEFI ... 229
Cifrado de AMI ... 246
Situaciones de inicialización de instancias ... 246
Situaciones de copia de imagen ... 250
AMI compartidas ... 253
Proveedor verificado ... 253
Buscar AMI compartidas ... 254
Preparación para utilizar AMI compartidas para Linux ... 257
AMI permitidas ... 258
Publicación de la AMI ... 280
Bloquear el acceso público para las AMI ... 284
Cómo compartir una AMI con organizaciones y unidades organizativas ... 294
Compartir una AMI con cuentas de AWS específicas ... 307
Cancelar que se comparta una AMI con su cuenta ... 311
Recomendaciones para crear AMI compartidas de Linux ... 312
Supervisión de los eventos de las AMI ... 318
Detalles del evento ... 320
availableEventos de ... 320
failedEventos de ... 321

deregisteredEventos de ... 322
disabledEventos de ... 322
Comprender la facturación de la AMI ... 323
Campos de facturación de la AMI ... 324
Encontrar información de facturación de la AMI ... 326
Verifique los cargos de la AMI en su factura ... 328
Cuotas de IAM ... 329
Solicitud de un aumento de cuota de las AMI ... 330
instancias ... 332
Tipos de instancias ... 333
Tipos de instancias disponibles ... 334
Especificaciones de hardware ... 335
Tipo del hipervisor ... 335
Tipos de virtualización de AMI ... 336
Procesadores ... 337
Buscar un tipo de instancia ... 339
Buscador de tipos de instancias de EC2 ... 347
Recomendaciones de Compute Optimizer ... 350
Cambios de tipos de instancias ... 353
Instancias de rendimiento ampliable ... 363
instancias de GPU ... 420
Instancias Mac ... 435
Optimización de EBS ... 491
Opciones de CPU ... 626
SEV-SNP de AMD ... 941
Control de estados del procesador ... 957
Instancias administradas ... 961
Facturación de las instancias administradas ... 962
Identificación de instancias administradas ... 963
Configuración de visibilidad de recursos administrada ... 965
Introducción a las instancias administradas ... 969
Virtualización anidada ... 970
Funcionamiento ... 970
Consideraciones ... 971
Inicialice una instancia nueva con la virtualización anidada habilitada ... 971
Configure una instancia existente para usar la virtualización anidada ... 972

Cómo buscar tipos de instancia compatibles con la virtualización anidada 974
Opciones de facturación y compra 975
instancias bajo demanda 976
instancias reservadas 979
Spot Instances 1052
Dedicated Hosts 1157
Dedicated Instances 1223
Reservas de capacidad 1231
Plantillas de inicialización 1394
Restricciones 1395
Permisos 1396
Control de las instancias de inicialización 1404
Creación 1406
Modificar (administrar versiones) 1423
Eliminar 1428
Iniciar una instancia 1430
Tutoriales 1433
Referencia de parámetros de instancia 1459
inicialización con el launch wizard de instancias 1474
inicialización mediante el uso de una plantilla de inicialización 1478
Inicialización desde una instancia existente 1486
Inicialización desde una AMI de AWS Marketplace 1488
Conéctese a su instancia 1490
Requisitos previos generales de conexión 1492
Conexión a la instancia de Linux con SSH 1498
Conexión a una instancia de Windows de mediante RDP 1514
Conexión mediante el Administrador de sesiones 1525
Conexión mediante una IP pública e EC2 Instance Connect 1526
Conexión mediante una IP privada y el punto de conexión de EC2 Instance Connect 1563
cambios de estado de instancias 1598
Facturación por estado de instancia 1599
Instancias pendientes 1600
Instancias detenidas 1600
Instancias hibernadas 1601
Reinicio de instancias 1602
Instancias finalizadas 1602

Diferencias entre los estados de las instancias ... 1603
Parar e iniciar ... 1605
Hibernar ... 1626
Reboot ... 1658
Finalizar ... 1660
Retirar ... 1678
Recuperación automática de instancia ... 1683
Conceptos clave de la recuperación automática de instancias ... 1684
Diferencias entre la recuperación automática simplificada y la recuperación basada en acciones de CloudWatch ... 1686
Cree un sistema resiliente ... 1688
Compruebe si se produjo una recuperación automática ... 1688
Recuperación automática simplificada ... 1690
Recuperación basada en acciones de Amazon CloudWatch ... 1696
Metadatos de instancia ... 1700
Categorías de metadatos de instancia ... 1702
Categorías de datos dinámicos ... 1718
Acceso a los metadatos de instancia ... 1719
Configuración de las opciones de IMDS ... 1761
Ejecutar comandos al iniciar ... 1800
Ejemplo: Valor de índice de inicialización de AMI ... 1828
Detección de si un host es una instancia de EC2 ... 1832
Examinar el Documentos de identidad de instancia ... 1833
Revise el UUID del sistema ... 1833
Examine el identificador de generación de máquinas virtuales del sistema ... 1834
Documentos de identidad de instancias ... 1840
Recuperar el documento de identidad de instancia ... 1841
Verifique el documento de identidad de instancia ... 1844
Certificados públicos ... 1855
Conformidad de STIG ... 1918
Configuración de STIG ... 1919
Descarga de scripts de STIG ... 1942
Aplicar la configuración de STIG con Systems Manager ... 1964
Sincronización del reloj ... 1968
Marcado de tiempo de paquetes por hardware ... 1968
Segundos intercalares ... 1969

Usar el Servicio de sincronización temporal de Amazon ... 1971
Usa el Servicio público de sincronización temporal de Amazon ... 1988
Comparación de las marcas temporales de sus instancias Linux ... 1991
Cambio de la zona horaria en una instancia ... 1992
EC2 Capacity Manager ... 1995
Características clave ... 1996
Habilitación de Capacity Manager ... 1996
Organización de los datos ... 2009
Navegación por Capacity Manager en la consola ... 2029
Exportación de los datos ... 2032
Administrar controladores de dispositivos ... 2036
Controladores de red ... 2037
Controladores de gráficos ... 2037
Controladores de dispositivos de almacenamiento ... 2038
Otros controladores de dispositivos de Windows ... 2038
Controladores AMD ... 2038
Controladores NVIDIA ... 2044
Instalar el controlador ENA en Windows ... 2094
Controladores PV de Windows ... 2116
Controladores NVMe ... 2154
Otros controladores de dispositivos de Windows ... 2165
Configuración de instancias de Windows ... 2167
Configuración del sistema específica de Windows ... 2167
AWSControladores de dispositivos de para instancias de Windows ... 2168
Agentes de inicialización de Windows ... 2170
Inicialización rápida de EC2 para Windows ... 2340
Cambiar la contraseña del administrador de Windows ... 2367
Agregar componentes de Windows System ... 2368
Instalación de WSL en Windows. ... 2374
Utilidades de Windows ... 2375
Actualización de instancias de Windows ... 2377
Realizar una actualización local ... 2379
Realizar una actualización automatizada ... 2383
Migración a un tipo de instancia basada en Nitro ... 2395
Solucionar problemas de actualización ... 2404
Tutorial: conexión de una instancia de EC2 a una base de datos de RDS ... 2405

Objetivo del tutorial ... 2405
Contexto ... 2406
Arquitectura ... 2406
Consideraciones ... 2408
Tiempo para completar el tutorial ... 2409
Costos ... 2409
Opción 1: conexión automática con la consola de EC2 ... 2409
Opción 2: conexión automática con la consola de RDS ... 2423
Opción 3: conexión manual ... 2434
Flotas ... 2446
Características y ventajas ... 2446
¿Qué método de flota debe utilizar? ... 2447
Opciones de configuración ... 2449
Tipos de solicitud ... 2451
Límite de gasto ... 2481
Selección de tipo de instancia basada en atributos ... 2483
Ponderación de instancias ... 2520
Estrategias de asignación ... 2523
Reequilibrio de la capacidad ... 2531
Reservas de capacidad ... 2537
Trabajar con la flota de EC2 ... 2538
Estados de una solicitud de flota de EC2 ... 2539
Requisitos previos de flota de EC2 ... 2540
Crear una flota de EC2 ... 2545
Etiquetar una flota de EC2 ... 2555
Describir una flota de EC2 ... 2557
Modificar una flota de EC2 ... 2562
Eliminar una flota de EC2 ... 2564
Trabajar con flota de spot ... 2569
Estados de una solicitud de flota de spot ... 2570
Permisos de flota de spot ... 2571
Crear una flota de spot ... 2583
Etiquetado de una flota de spot ... 2592
Descripción de una flota de spot ... 2602
Modificación de una solicitud de flota de spot ... 2604
Cancelación (eliminación) de una solicitud de flota de spot ... 2606

Escalado automático para la flota de spot ... 2609
Supervisión de la flota ... 2620
Supervisar su flota con CloudWatch ... 2621
Supervisión de su flota con EventBridge ... 2624
Tutoriales ... 2642
Tutorial: Configuración de la flota de EC2 para usar ponderación de instancias ... 2645
Tutorial: Configuración de la flota de EC2 para usar las instancias bajo demanda como capacidad principal ... 2649
Tutorial: Configuración de la flota de EC2 para lanzar instancias bajo demanda con reservas de capacidad específicas ... 2651
Tutorial: Configuración de la flota de EC2 para lanzar instancias en bloques de capacidad 2657
Tutorial: Configuración de la flota de EC2 para lanzar instancias en reservas de capacidad interrumpibles ... 2660
Tutorial: Configure la flota de EC2 para lanzar instancias en varios tipos de reserva de capacidad mediante un grupo de recursos de reserva de capacidad ... 2665
Configuraciones de CLI de ejemplo para la flota de EC2 ... 2671
Ejemplo 1: inicialización de instancias de spot como opción de compra predeterminada ... 2672
Ejemplo 2: inicialización de instancias bajo demanda como opción de compra predeterminada ... 2672
Ejemplo 3: inicialización de instancias bajo demanda como opción de capacidad principal 2673
Ejemplo 4: inicialización de instancias bajo demanda con varias reservas de capacidad ... 2674
Ejemplo 5: inicialización de instancias bajo demanda con reservas de capacidad cuando la capacidad total de destino supera el número de reservas de capacidad sin utilizar ... 2678
Ejemplo 6: inicialización de instancias bajo demanda con reservas de capacidad específicas ... 2681
Ejemplo 7: configuración del reequilibrio de capacidad para iniciar instancias de spot de reemplazo ... 2685
Ejemplo 8: inicialización de instancias de spot en una flota de capacidad optimizada ... 2687
Ejemplo 9: lanzamiento de instancias de spot en una flota de capacidad optimizada con prioridades ... 2688
Ejemplo 10: inicialización de instancias de spot en una flota price-capacity-optimized ... 2690
Ejemplo 11: configuración de la selección de tipos de instancias basada en atributos ... 2691
Ejemplo 12: Lance instancias en varios tipos de reserva de capacidad mediante un grupo de recursos de reserva de capacidad ... 2692
Ejemplos de configuraciones de CLI de flota de spot ... 2694
Ejemplo 1: zona de disponibilidad con el precio más bajo ... 2695

Ejemplo 2: zona de disponibilidad con el precio más bajo de una lista ... 2696
Ejemplo 3: tipo de instancia con el precio más bajo de una lista ... 2698
Ejemplo 4. Anulación del precio para la solicitud ... 2699
Ejemplo 5: utilizar la estrategia de asignación diversificada ... 2701
Ejemplo 6: utilizar la ponderación de instancias ... 2704
Ejemplo 7: utilización de la capacidad bajo demanda ... 2706
Ejemplo 8: configuración del reequilibrio de capacidad ... 2707
Ejemplo 9: utilización de una flota de capacidad optimizada ... 2709
Ejemplo 10: utilización de una flota de capacidad optimizada con prioridades ... 2710
Ejemplo 11: utilización de una flota priceCapacityOptimized ... 2711
Ejemplo 12: configuración de la selección de tipos de instancia basada en atributos ... 2712
Cuotas de flota ... 2713
Solicitar un aumento de la cuota de la capacidad de destino ... 2715
Redes ... 2716
Regiones y zonas ... 2717
Regions ... 2718
Zonas de disponibilidad ... 2718
Zonas locales ... 2720
Zonas de Wavelength ... 2721
AWS Outposts ... 2723
Direccionamiento IP de instancias ... 2725
Direcciones IPv4 privadas ... 2726
Direcciones IPv4 públicas ... 2727
Optimización de las direcciones IPv4 públicas ... 2729
Direcciones IPv6 ... 2730
Varias direcciones IP ... 2732
Nombres de host de instancias de EC2 ... 2733
Direcciones de enlace local ... 2733
Direcciones IPv4 ... 2734
Direcciones IPv6 ... 2740
Direcciones IP secundarias ... 2745
Direcciones IPv4 en Windows ... 2750
Nombres de host y dominios de instancias de EC2 ... 2757
Comprensión de los nombres de host y dominios de instancias de EC2 ... 2758
Tipos de nombres de host ... 2758
Traiga sus propias direcciones IP ... 2774

Definiciones BYOIP 2775
Requisitos y cuotas 2776
Disponibilidad en las regiones 2777
Disponibilidad en la zona local 2777
Requisitos previos 2779
Incorporación de su rango de direcciones 2788
Uso del rango de direcciones 2797
Direcciones IP elásticas 2799
Precios de las direcciones IP elásticas 2799
Conceptos básicos de las direcciones IP elásticas 2799
Cuota de direcciones IP elásticas 2801
Asociar una dirección IP elástica 2801
Transferencia de una dirección IP elástica 2807
Liberar una dirección IP elástica 2813
Usar DNS inverso para aplicaciones de correo electrónico 2814
Interfaces de red 2819
Conceptos de interfaz de red 2820
Tarjetas de red 2822
Direcciones IP por interfaz de red 2826
Crear una interfaz de red 2829
Elementos de interfaz de red 2834
Administrar direcciones IP 2839
Modificar atributos de interfaz de red 2842
Múltiples interfaces de red 2846
Interfaces de red administradas por el solicitante 2850
Delegación de prefijos 2852
Eliminar una interfaz de red 2862
Ancho de banda de red 2863
Ancho de banda de instancias disponible 2864
Ponderación de ancho de banda 2867
Monitoreo del ancho de banda de las instancias 2909
Redes mejoradas 2909
Elastic Network Adapter (ENA) 2911
ENA Express 2996
Intel 82599 VF 3037
Monitorear el rendimiento de la red 3050

Mejorar la latencia de red en Linux ... 3061
Consideraciones sobre el rendimiento de Nitro ... 3065
Optimizar el rendimiento de la red en Windows ... 3074
Elastic Fabric Adapter ... 3076
Conceptos básicos de EFA ... 3077
Interfaces y bibliotecas admitidas ... 3080
Tipos de instancias admitidas ... 3080
Sistemas operativos compatibles ... 3098
Limitaciones de EFA ... 3099
Precios de EFA ... 3100
Introducción a EFA y MPI ... 3100
Introducción a EFA y NCCL ... 3119
Introducción a EFA y NIXL ... 3148
Maximizar el ancho de banda de la red ... 3170
Instale EFA en un contenedor ... 3185
Creación y asociación de un EFA ... 3187
Desasociación y eliminación de un EFA ... 3192
Monitorear un EFA ... 3193
Verificación del instalador de EFA ... 3201
Notas de la versión ... 3215
Topología de EC2 ... 3247
Funcionamiento ... 3249
Requisitos previos ... 3255
Ejemplos ... 3258
Grupos de ubicación ... 3273
Estrategias de ubicación ... 3274
Crear un grupo de ubicación ... 3281
Cambio de la ubicación de instancia ... 3284
Eliminar un grupo de ubicación ... 3286
Grupos con ubicación compartido ... 3287
Grupos de ubicación en AWS Outposts ... 3290
MTU de red ... 3291
Tramas gigantes (9 001 MTU) ... 3292
Detección de la MTU de la ruta ... 3293
Configuración de la MTU de instancias ... 3294
Solución de problemas ... 3300

Nubes virtuales privadas ... 3301
Sus VPC predeterminadas ... 3301
VPC no predeterminada ... 3302
Acceso a Internet ... 3303
Subredes compartidas ... 3303
Subredes solo de IPv6 ... 3304
Redes adicionales ... 3304
¿Qué son las redes secundarias? ... 3305
Conceptos clave ... 3305
Arquitectura ... 3306
Consideraciones adicionales ... 3306
Introducción ... 3307
Administración de los recursos de la red secundaria ... 3309
Prácticas recomendadas de diseño de redes ... 3310
Solución de problemas ... 3310
Cuotas y límites ... 3312
Seguridad ... 3313
Protección de los datos ... 3314
Seguridad de datos de Amazon EBS ... 3315
Cifrado en reposo ... 3316
Cifrado en tránsito ... 3317
Seguridad de la infraestructura ... 3319
Aislamiento de red ... 3319
Aislamiento en hosts físicos ... 3320
Control del tráfico de red ... 3320
Resiliencia ... 3323
Validación de la conformidad ... 3324
Administración de identidades y accesos ... 3325
Políticas basadas en identidades ... 3325
Políticas de ejemplo para la API ... 3337
Políticas de ejemplo para la consola ... 3383
AWSPolíticas administradas por ... 3396
Roles de IAM ... 3405
Administración de actualizaciones ... 3418
Prácticas recomendadas para las instancias de Windows ... 3418
Prácticas recomendadas de seguridad de alto nivel ... 3419

Administración de actualizaciones ... 3420
Administración de la configuración ... 3422
Administración de cambios ... 3423
Auditoría y rendición de cuentas para instancias de Windows de Amazon EC2 ... 3424
Pares de claves ... 3425
Crear un par de claves ... 3427
Descripción de los pares de claves ... 3434
Eliminar un par de claves ... 3439
Adición o eliminación de una clave pública en una instancia de Linux ... 3440
Verificar la huella digital ... 3442
Grupos de seguridad ... 3445
Descripción general ... 3446
Crear un grupo de seguridad ... 3447
Cambiar los grupos de seguridad para la instancia ... 3449
Eliminación de un grupo de seguridad ... 3456
Seguimiento de la conexión ... 3457
Reglas de grupo de seguridad para diferentes casos de uso ... 3463
NitroTPM ... 3471
Requisitos ... 3472
Habilitar una AMI de Linux para NitroTPM ... 3473
Verifique que una AMI esté habilitada para NitroTPM ... 3475
Habilitación o finalización del uso de NitroTPM ... 3477
Verificación de que una instancia está habilitada para NitroTPM ... 3477
Recupere la clave de aprobación pública ... 3479
Verificación de instancias de EC2 ... 3481
Integración con AWS KMS ... 3483
Atestación de entornos de computación aislados ... 3483
AWSModelo de responsabilidad compartida de ... 3484
AMI verificables ... 3484
Preparación de AWS KMS para la atestación ... 3494
Obtención del documento de atestación de NitroTPM ... 3496
Integración de con AWS KMS ... 3504
Cómo aislar los datos de operadores propios ... 3505
Credential Guard para instancias de Windows ... 3506
Requisitos previos ... 3506
Lanzamiento de una instancia compatible ... 3507

Cómo desactivar la integridad de memoria ... 3509
Cómo activar Credential Guard ... 3509
Cómo comprobar que Credential Guard se esté ejecutando ... 3511
AWS PrivateLink ... 3512
Creación de un punto de conexión de la VPC de tipo interfaz ... 3513
Creación de una política de punto de conexión ... 3513
Almacenamiento ... 3516
AWSPrecios de almacenamiento de ... 3517
Amazon EBS ... 3518
Límites de volumen de EBS ... 3519
Tarjetas EBS ... 3522
Almacén de instancias Amazon EC2 ... 3525
Persistencia de datos ... 3527
Límites de volúmenes de almacén de instancias ... 3529
Volúmenes de almacén de instancias SSD ... 3533
Agregar volúmenes de almacén de instancias ... 3538
Habilitar el volumen de intercambio para las instancias M1 y C1 ... 3546
Inicialización de los volúmenes del almacén de instancias ... 3550
Estadísticas de rendimiento detalladas para volúmenes del almacén de instancias ... 3552
Volumen raíz ... 3556
Instancias con un volumen raíz de Amazon EBS ... 3557
Instancias con un volumen raíz del almacén de instancias (solo instancias de Linux) ... 3559
Conserve el volumen raíz después de la terminación de la instancia. ... 3560
Reemplazar un volumen raíz ... 3564
Nombres de dispositivos para los volúmenes ... 3579
Nombres de dispositivos disponibles ... 3579
Consideraciones sobre el nombre de los dispositivos ... 3582
Mapeos de dispositivos de bloques ... 3584
Conceptos sobre la asignación de dispositivos de bloques ... 3584
Agregar la asignación de dispositivos de bloques AMI ... 3589
Agregar asignación de dispositivos de bloques a la instancia ... 3593
Cómo se adjuntan y asignan los volúmenes para instancias de Windows ... 3603
Asignación de discos NVMe a volúmenes ... 3603
Asignación de discos que no son NVMe a volúmenes ... 3609
Prevención de errores de escritura ... 3619
Tamaños de bloques admitidos ... 3620

Requisitos ... 3621
Comprobación de la compatibilidad con instancias ... 3622
Configuración de la carga de trabajo ... 3624
Instantáneas EBS de VSS de Windows ... 3625
¿Qué es VSS? ... 3626
Cómo funciona la solución de instantáneas Amazon EBS basada en VSS ... 3627
Requisitos previos de VSS ... 3628
Creación de instantáneas de VSS ... 3642
Solucione problemas con instantáneas de VSS ... 3654
Opciones de restauración para la solución AWS VSS ... 3659
Historial de versiones ... 3660
Almacenamiento de objetos, almacenamiento de archivos y almacenamiento en caché de archivos ... 3665
Amazon S3 ... 3666
Amazon EFS ... 3671
Amazon FSx ... 3676
Amazon File Cache ... 3682
Administración de recursos ... 3683
Selección de una región para los recursos ... 3683
Encuentre sus recursos ... 3685
Pasos de la consola ... 3685
Ejemplos de línea de comandos ... 3694
Global View (interregional) ... 3698
AWS Global View ... 3698
Etiquetar los recursos de ... 3702
Conceptos básicos de etiquetas ... 3703
Etiquetar los recursos ... 3705
Restricciones de las etiquetas ... 3706
Administración de etiquetas y accesos ... 3707
Etiquetar los recursos para facturación ... 3707
Etiquete los permisos de los recursos ... 3708
Agregue y elimine etiquetas. ... 3711
Filtrar recursos por etiqueta ... 3716
Vea etiquetas mediante los metadatos de la instancia ... 3718
Service Quotas ... 3724
Visualización de las cuotas actuales ... 3724

Solicitar un aumento ... 3725
Restricción en el correo electrónico enviado a través del puerto 25 ... 3726
Supervisión de recursos de ... 3727
Monitorear el estado de las instancias ... 3728
Las comprobaciones de estado ... 3729
Comprobaciones de estado de la aplicación ... 3739
Eventos de cambio de estado ... 3762
Eventos programados ... 3764
Monitorear las instancias con CloudWatch ... 3804
Alarmas de instancias ... 3805
Administración del monitoreo detallado ... 3806
Métricas de CloudWatch ... 3810
Instalación y configuración del agente de CloudWatch ... 3831
Estadísticas de las métricas de ... 3836
Visualización de gráficos de monitoreo ... 3845
Crear una alarma ... 3846
Crear alarmas que detienen, terminan, reinician o recuperan una instancia ... 3847
Establezca automatizaciones con EventBridge ... 3861
Tipos de eventos de Amazon EC2 ... 3861
Registro de llamadas a la API mediante CloudTrail ... 3862
Eventos de administración de la API de Amazon EC2 en CloudTrail ... 3864
Ejemplos de eventos de la API de Amazon EC2 ... 3864
Auditar conexiones realizadas mediante EC2 Instance Connect ... 3866
Supervisar aplicaciones de .NET y SQL Server ... 3867
Seguimiento del uso del nivel gratuito ... 3868
Beneficios del nivel gratuito antes y después del 15 de julio de 2025 ... 3868
Seguimiento del uso del nivel gratuito en cuentas creadas antes del 15 de julio de 2025 ... 3870
Informes de facturación y usos ... 3872
instancias ... 3873
instancias Bare Metal ... 3874
Hosts dedicados ... 3874
Dedicated Instances ... 3874
Optimización de EBS ... 3875
Reservas de capacidad ... 3875
Inventario de instancias de EC2 ... 3875
Ubicación geográfica ... 3877

Especificaciones de hardware ... 3878
Imágenes ... 3879
Direcciones IP y nombres de host de DNS ... 3881
Reglas del grupo de seguridad ... 3882
Datos de usuario ... 3884
Recursos relacionados ... 3885
Solución de problemas ... 3886
Problemas de inicialización de la instancia ... 3886
Nombre de dispositivo no válido ... 3887
Límite de la instancia excedido ... 3888
Capacidad de la instancia insuficiente ... 3888
La configuración solicitada no se admite actualmente. Consulte la documentación para ver las configuraciones admitidas. ... 3889
La instancia termina inmediatamente ... 3890
Permisos insuficientes ... 3891
Elevado uso de la CPU justo después de iniciar Windows (instancias de Windows únicamente) ... 3892
Se produce un error al lanzar una instancia habilitada para IMDSv1 ... 3893
Problemas de detención de instancia ... 3894
Forzar la detención de una instancia ... 3895
(Opcional) Crear una instancia de sustitución ... 3897
Problemas de finalización de la instancia ... 3900
La instancia termina inmediatamente ... 3900
Retrasar la terminación de una instancia ... 3900
Las instancias que han terminado se siguen mostrando ... 3902
Error: es posible que la instancia no se termine. Modifique su atributo de instancia “disableApiTermination” ... 3903
Instancias lanzadas o terminadas automáticamente ... 3903
Instancias inaccesibles ... 3903
Reinicio de la instancia ... 3904
Salida de la consola de instancias ... 3904
Captura de pantalla de una instancia inaccesible ... 3905
Capturas de pantalla comunes para las instancias de Windows ... 3907
Recuperación de instancias cuando el equipo host da error ... 3916
La instancia apareció sin conexión y se reinició inesperadamente ... 3917
Problemas de SSH en la instancia de Linux ... 3917

Causas comunes de problemas de conexión 3918
Error connecting to your instance: Connection timed out 3920
Error: no se puede cargar la clave... Se espera: CUALQUIER CLAVE PRIVADA 3924
Error: User key not recognized by server 3924
Error: Permiso denegado o conexión cerrada por [instancia] puerto 22 3926
Error: Unprotected Private Key File (Error: archivo de clave privada no protegido) 3929
Error: La clave privada debe empezar por "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----" y terminar por "-----END RSA PRIVATE KEY-----" 3931
Error: falló la verificación de la clave de host 3931
Error: Server refused our key o No supported authentication methods available 3931
Cannot Ping Instance (No se puede ejecutar Ping en la instancia) 3932
Error: el servidor ha cerrado inesperadamente la conexión de red 3933
Error: no se pudo validar la clave de host para EC2 Instance Connect 3933
No es posible conectarse a la instancia Ubuntu mediante EC2 Instance Connect 3935
Perdí mi clave privada. ¿Cómo puedo conectarme a mi instancia? 3936
Comprobaciones de estado no superadas de la instancia de Linux 3943
Revisar información de comprobación de estado 3944
Recuperación de los registros del sistema 3945
Solucionar errores del registro del sistema en instancias de Linux 3946
Out of memory: kill process 3947
ERROR: mmu_update failed (Memory management update failed) 3948
Error de E/S (error del dispositivo de bloques) 3949
I/O ERROR: neither local nor remote disk (Broken distributed block device) 3951
request_module: runaway loop modprobe (Looping legacy kernel modprobe on older Linux versions) 3952
"FATAL: kernel too old" and "fsck: No such file or directory while trying to open /dev" (Kernel and AMI mismatch) 3953
"FATAL: Could not load /lib/modules" o "BusyBox" (Missing kernel modules) 3954
ERROR Invalid kernel (EC2 incompatible kernel) 3956
fsck: No such file or directory while trying to open... (File system not found) 3957
General error mounting filesystems (Failed mount) (Error general al montar los sistemas de archivos (no se pudieron montar)) 3959
VFS: Unable to mount root fs on unknown-block (Root filesystem mismatch) 3961
Error: Unable to determine major/minor number of root device... (Root file system/device mismatch) 3963
XENBUS: Device with no driver... 3964


... days without being checked, check forced (File system check required) 3966
fsck died with exit status... (Missing device) 3966
Símbolo de sistema GRUB (grubdom>) 3968
Bringing up interface eth0: Device eth0 has different MAC address than expected, ignoring. (dirección MAC no modificable) 3971
Unable to load SELinux Policy. Machine is in enforcing mode. Halting now. (SELinux misconfiguration) 3973
XENBUS: Timeout connecting to devices (Xenbus timeout) 3974
Arranques de una instancia de Linux desde un volumen incorrecto 3975
Problemas de RDP de la instancia de Windows 3977
El escritorio remoto no puede conectarse al equipo remoto 3977
Error al usar el cliente RDP de macOS 3979
RDP muestra una pantalla negra en lugar del escritorio 3980
No se puede iniciar sesión de manera remota en una instancia con un usuario que no sea un administrador 3980
Solución de problemas escritorio remoto mediante AWS Systems Manager 3980
Habilitación del escritorio remoto en una instancia de EC2 con el registro remoto 3985
Perdí mi clave privada. ¿Cómo puedo conectarme a mi instancia de Windows? 3986
Problemas de inicio de instancia de Windows 3987
"Password is not available" 3987
"Password not available yet" 3988
"Cannot retrieve Windows password" 3989
"Waiting for the metadata service" 3989
"Unable to activate Windows" 3993
"Windows is not genuine (0x80070005)" 3995
"No Terminal Server License Servers available to provide a license" 3995
”Tu organización administra algunas opciones de configuración” 3996
Problemas de la instancia de Windows 3997
No se puede conectar el Administrador de sesiones de AWS Systems Manager a una instancia de Windows Server 2025 3997
Los volúmenes de EBS no se inicializan en Windows Server 2016 y 2019 3998
Arranque una instancia EC2 de Windows en modo DSRM (Directory Services Restore Mode) 3999
La instancia pierde la conexión de red o las tareas programadas no se ejecutan como se espera 4002
No se puede obtener el resultado de la consola 4003

Windows Server 2012 R2 no está disponible en la red ... 4003
Colisión de firma de disco ... 4003
Depuración del kernel para instancia Windows mediante la red ... 4005
Requisitos previos ... 4006
Paso 1: instale las herramientas de depuración de Windows en el host de depuración ... 4007
Paso 2: configure el destino de depuración ... 4008
Paso 3: inicie la sesión de depuración en el host de depuración ... 4010
Paso 4: reinicie el destino de depuración ... 4011
Al terminar, elimine la configuración de depuración ... 4011
Limitaciones ... 4012
Notas adicionales ... 4012
Restablecer la contraseña del administrador de Windows ... 4012
Restablecer la contraseña mediante EC2Launch v2 ... 4014
Restablecer la contraseña mediante EC2Launch v2 ... 4020
Restablecer la contraseña mediante EC2Launch v2 ... 4026
Solución de problemas de Sysprep ... 4032
EC2Rescue para instancias de Linux ... 4034
Instalación de EC2Rescue ... 4035
Ejecución de comandos de EC2Rescue ... 4039
Desarrollar módulos EC2Rescue ... 4042
EC2Rescue para instancias de Windows ... 4049
Solucione problemas mediante la GUI de EC2Rescue ... 4050
Solución de problemas mediante la CLI de EC2Rescue ... 4057
Solución de problemas con EC2Rescue y Systems Manager ... 4066
Consola serie de EC2 ... 4070
Requisitos previos ... 4070
Configurar el acceso a la consola serie de EC2 ... 4079
Conectar a la consola serie de EC2 ... 4090
Desconexión de la consola serie de EC2 ... 4100
Solucionar problemas de la instancia mediante la consola serie de EC2 ... 4101
Enviar una interrupción de diagnóstico ... 4110
Tipos de instancias admitidas ... 4111
Requisitos previos ... 4111
Enviar una interrupción de diagnóstico ... 4114
Historial de revisión ... 4115
Historial de 2018 y anteriores ... 4163

¿Qué es Amazon EC2?

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) proporciona capacidad de computación escalable bajo demanda en la nube de Amazon Web Services (AWS). El uso de Amazon EC2 reduce los costos de hardware para que pueda desarrollar e implementar aplicaciones con mayor rapidez. Puede usar Amazon EC2 para lanzar tantos servidores virtuales como necesite, configurar la seguridad y las redes, y administrar el almacenamiento. Puede agregar capacidad (escalar verticalmente) para gestionar tareas que requieren mucha computación, como los procesos mensuales o anuales, o los picos de tráfico del sitio web. Cuando el uso disminuye, puede volver a reducir la capacidad (reducir verticalmente).

Una instancia de EC2 es un servidor virtual en la nube de AWS. Cuando inicia una instancia de EC2, el tipo de instancia que especifica determina el hardware disponible para la instancia. Cada tipo de instancia ofrece una combinación diferente de recursos de computación, memoria, red y almacenamiento. Para obtener más información, consulte la Guía de tipos de instancia de Amazon EC2.



Características de Amazon EC2

Amazon EC2 ofrece las siguientes características de nivel alto:

instancias

Servidores virtuales.

Imágenes de máquina de Amazon (AMI)

Plantillas preconfiguradas para las instancias que empaquetan los componentes que necesita para el servidor (incluido el sistema operativo y el software adicional).

Tipos de instancias

Varias configuraciones de CPU, memoria, almacenamiento, capacidad de red y gráficos para las instancias.

Volúmenes de Amazon EBS

Volúmenes de almacenamiento persistente para los datos mediante Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

Volúmenes de almacén de instancias

Volúmenes de almacenamiento para datos temporales que se eliminan cuando una instancia se detiene, se termina o se pone en hibernación.

Pares de claves

Información de inicio de sesión segura para las instancias. AWS almacena la clave pública y usted guarda la clave privada en un lugar seguro.

Grupos de seguridad

Un firewall virtual que le permite especificar los protocolos, los puertos y los rangos de IP de origen que pueden llegar a sus instancias, y los rangos de IP de destino a los que se pueden conectar las instancias.

Amazon EC2 admite el procesamiento, el almacenamiento y la transmisión de datos de tarjetas de crédito por parte de un comerciante o un proveedor de servicios y se ha validado por estar conforme con el Estándar de Seguridad de Datos para la Industria de Tarjeta de Pago (PCI DSS). Para obtener más información acerca de PCI DSS, incluido cómo solicitar una copia del Paquete de conformidad con PCI de AWS, consulte PCI DSS Nivel 1.

Servicios relacionados

Servicios para utilizar con Amazon EC2

Puede usar otros Servicios de AWS con las instancias que implemente mediante Amazon EC2.

Amazon EC2 Auto Scaling

Le ayuda a garantizar que cuenta con la cantidad correcta de instancias de Amazon EC2 disponibles para controlar la carga de su aplicación.

AWS Backup

Automatice las copias de seguridad de sus instancias de Amazon EC2 y de los volúmenes de Amazon EBS adjuntos a ellas.

Amazon CloudWatch

Supervise sus instancias y volúmenes de Amazon EBS.

Elastic Load Balancing

Distribuya automáticamente el tráfico de entrada de aplicaciones entre múltiples instancias.

Amazon GuardDuty

Detecte el uso potencialmente no autorizado o malintencionado de sus instancias de EC2.

Generador de Imágenes de EC

Automatice la creación, la administración y la implementación de imágenes de servidor personalizadas, seguras y actualizadas.

AWS Launch Wizard

Dimensione, configure e implemente recursos de AWS para aplicaciones de terceros sin tener que identificar ni aprovisionar manualmente los recursos de AWS individuales.

AWS Systems Manager

Realice operaciones a escala en instancias EC2 con esta solución de administración segura e integral.

Servicios de computación adicionales

Puede lanzar instancias mediante otro servicio de computación de AWS en lugar de utilizar Amazon EC2.

Amazon Lightsail

Cree sitios web o aplicaciones web con Amazon Lightsail, una plataforma en la nube que proporciona los recursos que necesita para implementar su proyecto rápidamente, por un precio mensual bajo y predecible. Para comparar Amazon EC2 y Lightsail, consulte Amazon Lightsail o Amazon EC2.

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)

Implemente, administre y escale aplicaciones en contenedores en un clúster de instancias de EC2. Para obtener más información, consulte Cómo elegir un servicio de contenedor de AWS.

Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)

Ejecute sus aplicaciones de Kubernetes en AWS. Para obtener más información, consulte Cómo elegir un servicio de contenedor de AWS.

Acceder a Amazon EC2

Puede crear y administrar las instancias de Amazon EC2 con cualquiera de las siguientes interfaces:

Consola de Amazon EC2

Una interfaz web sencilla para crear y administrar instancias y recursos de Amazon EC2. Si se ha inscrito en una cuenta de AWS, podrá obtener acceso a la consola de Amazon EC2 iniciando sesión en la Consola de administración de AWS y seleccionando EC2 en la página de inicio.

AWS Command Line Interface

Le permite interactuar con los servicios de AWS mediante el uso de comandos en el intérprete de comandos de la línea de comandos. Es compatible con Windows, Mac y Linux. Para obtener más información sobre la AWS CLI, consulte la Guía del usuario de AWS Command Line Interface. Puede encontrar los comandos de Amazon EC2 en la Referencia de comandos de AWS CLI.

CloudFormation

Amazon EC2 admite la creación de recursos utilizando CloudFormation. Cree una plantilla, en formato JSON o YAML, que describa sus recursos de AWS para que CloudFormation aprovisione y configure esos recursos en su nombre. Puede reutilizar las plantillas de CloudFormation para aprovisionar los mismos recursos varias veces, ya sea en la misma región y cuenta o en varias regiones y cuentas. Para obtener más información acerca de los tipos de recursos y las propiedades de Amazon EC2 compatibles, consulte Referencia de tipos de recursos de EC2 en la Guía del usuario de AWS CloudFormation.

AWSSDK de

Si prefiere crear aplicaciones usando API específicas de un lenguaje en lugar de enviar una solicitud a través de HTTP o HTTPS, AWS le proporciona bibliotecas, ejemplos de código, tutoriales y otros recursos para desarrolladores de software. Estas bibliotecas proporcionan

funciones básicas que automatizan tareas como la firma criptográfica de las solicitudes o el tratamiento de las respuestas de error, facilitándole así el comienzo. Para obtener más información, consulte Herramientas para crear en AWS.

Herramientas de AWS para PowerShell

Un conjunto de módulos de PowerShell basados en la funcionalidad expuesta en SDK para .NET. Las herramientas para PowerShell le permiten llevar a cabo operaciones mediante script en sus recursos de AWS desde la línea de comandos de PowerShell. Para empezar, consulte la Herramientas de AWS para PowerShell Guía del usuario de . Puede encontrar los cmdlets para Amazon EC2 en la Referencia de cmdlets de Herramientas de AWS para PowerShell.

API de consulta

Amazon EC2 ofrece un API de consulta. Estas solicitudes son solicitudes de HTTP o HTTPS que utilizan los verbos GET o POST de HTTP y un parámetro de consulta denominado `Action`. Para obtener más información acerca de las acciones de la API para Amazon EC2, consulte Acciones en la Amazon EC2 API Reference.

Precios de las Amazon EC2

Amazon EC2 ofrece las siguientes opciones de precios:

Capa gratuita

Puede comenzar con Amazon EC2 de manera gratuita. Para explorar las opciones del nivel gratuito, consulte Nivel gratuito de AWS.

instancias bajo demanda

Pague por las instancias que utiliza por segundo, con un mínimo de 60 segundos, sin compromisos a largo plazo ni pagos iniciales.

Savings Plans

Puede reducir los costos de Amazon EC2 comprometiéndose a una cantidad de uso constante, en USD por hora, durante un período de 1 o 3 años.

Reserved Instances

Puede reducir sus costos de Amazon EC2 comprometiéndose con una configuración de instancia específica, incluido el tipo de instancia y la región, por un período de 1 o 3 años.

Spot Instances

Solicite instancias EC2 no utilizadas, que pueden reducir sus costos de Amazon EC2 considerablemente.

Dedicated Hosts

Reduzca los costos mediante el uso de un servidor de EC2 físico totalmente dedicado a su uso, ya sea bajo demanda o como parte de Savings Plans. Puede utilizar sus licencias de software vinculadas a servidores existentes y obtener ayuda para cumplir con los requisitos de cumplimiento.

Reservas de capacidad bajo demanda

Reserve capacidad de computación para las instancias de EC2 en una zona de disponibilidad específica para cualquier duración.

Facturación por segundo

Elimina el costo de los minutos y segundos no utilizados de la factura.

Para obtener una lista completa de los costos y precios de Amazon EC2 y más información sobre los modelos de compra, consulte Precios de Amazon EC2.

Estimaciones, facturación y optimización de costos

Para crear estimaciones para sus casos de uso de AWS, utilice Calculadora de precios de AWS.

Para calcular el costo de transformar cargas de trabajo de Microsoft en una arquitectura moderna que utilice servicios de código abierto y nativos en la nube implementados en AWS, utilice la Calculadora de modernización de AWS para cargas de trabajo de Microsoft.

Para ver su factura, vaya al Panel de Billing and Cost Management en la consola de Administración de facturación y costos de AWS. La factura contiene vínculos a informes de uso que ofrecen detalles sobre la cuenta. Para obtener más información sobre la facturación de la cuenta de AWS, consulte la Guía del usuario de facturación y administración de costes de AWS.

Si tiene alguna pregunta sobre los eventos, las cuentas y la facturación de AWS, póngase en contacto con AWS Support.

Para calcular el costo de un entorno aprovisionado de ejemplo, consulte Centro de ahorro de la nube.. Al calcular el costo de un entorno aprovisionado, recuerde incluir los costos incidentales, como el almacenamiento de instantáneas para volúmenes de EBS.

Puede optimizar el costo, la seguridad y el rendimiento de su entorno de AWS con AWS Trusted Advisor.

Puede utilizar AWS Cost Explorer para analizar el costo y el uso de las instancias de EC2. Puede ver los datos de los últimos 13 meses y predecir la cantidad que probablemente va a gastar durante los 12 meses siguientes. Para obtener más información, consulte Análisis de los costos y el uso con AWS Cost Explorer en la Guía del usuario de AWS Cost Management.

Recursos

- Características de Amazon EC
- AWS re:Post
- AWS Skill Builder de
- AWS Compatibilidad con
- Tutoriales prácticos
- Alojamiento web
- Windows en AWS


Introducción a Amazon EC2

Utilice esta explicación para empezar con Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Aprenderá a lanzar y conectarse a una instancia EC2. Una instancia es un servidor virtual en la nube de AWS. Con Amazon EC2, puede instalar y configurar el sistema operativo y las aplicaciones que se ejecutan en la instancia.

Descripción general

En el siguiente diagrama se muestran los componentes clave que se utilizan en este tutorial:

- Una imagen: plantilla que contiene el software que se va a ejecutar en la instancia, como el sistema operativo.
- Un par de claves: es un conjunto de credenciales de seguridad que se usa para demostrar la identidad al conectarse a una instancia . Se almacena una clave privada en el equipo y una clave pública en la instancia.
- Una red: una nube privada virtual (VPC) es una red virtual dedicada para su Cuenta de AWS. Para ayudarlo a comenzar rápidamente, su cuenta incluye una VPC predeterminada en cada Región de AWS, y cada VPC predeterminada tiene una subred predeterminada en cada zona de disponibilidad.
- Un grupo de seguridad: funciona como un firewall virtual para controlar el tráfico entrante y saliente.
- Un volumen de EBS: se necesita un volumen raíz para la imagen. Si lo desea, puede agregar volúmenes de datos.



Costo de este tutorial

Cuando crea su Cuenta de AWS, puede comenzar a utilizar Amazon EC2 de forma gratuita con el Nivel gratuito de AWS.

Si creó su Cuenta de AWS antes del 15 de julio de 2025, esta tiene menos de 12 meses de antigüedad y aún no ha superado los beneficios del nivel gratuito para Amazon EC2, entonces completar este tutorial no le supondrá ningún costo, ya que este tutorial le ayuda a seleccionar opciones que formen parte de los beneficios del nivel gratuito. En otro caso, incurrirá en las tarifas de uso estándar de Amazon EC2 desde el momento en que lance la instancia (incluso si permanece inactiva) hasta que la termine.

Si creó su Cuenta de AWS el 15 de julio de 2025 o después, esta tiene menos de 6 meses de antigüedad y aún no ha agotado todos sus créditos, entonces completar este tutorial no le supondrá ningún costo, ya que este tutorial le ayuda a seleccionar opciones que formen parte de los beneficios del nivel gratuito.

Para obtener información sobre cómo determinar si reúne los requisitos para el nivel gratuito, consulte the section called “Seguimiento del uso del nivel gratuito”.

Tareas

- Paso 1: lance una instancia

- Paso 2: Conexión a la instancia
- Paso 3: Eliminación de la instancia
- Siguientes pasos

Paso 1: lance una instancia

Puede lanzar una instancia EC2 mediante la Consola de administración de AWS, tal como se describe en el siguiente procedimiento. Este tutorial tiene por objetivo ayudarlo a lanzar su primera instancia rápidamente, por lo que no cubre todas las opciones posibles.

Cómo lanzar una instancia

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En la barra de navegación de la parte superior de la pantalla, se muestra la Región de AWS actual; por ejemplo, Ohio. Puede usar la región seleccionada o, si lo desea, seleccionar una región que esté más cerca de usted.
3. En el panel de la consola de EC2, en el panel Iniciar instancia, elija Iniciar instancia.
4. En Name and tags (Nombre y etiquetas), ingrese un nombre descriptivo para la instancia en Name (Name).
5. En Application and OS Images (Amazon Machine Image) (Imágenes de aplicaciones y sistema operativo [imagen de máquina de Amazon]), realice lo siguiente:
   a. Elija Inicio rápido y elija el sistema operativo (SO) de la instancia. Para la primera instancia de Linux, le recomendamos que elija Amazon Linux.
   b. En Imagen de máquina de Amazon (AMI), seleccione una AMI que esté marcada como Apta para el nivel gratuito.
6. En Tipo de instancia, para Tipo de instancia, seleccione un tipo de instancia que esté marcado como Apto para el nivel gratuito.
7. En Par de claves (inicio de sesión), para Nombre del par de claves, seleccione un par de claves existente o elija Crear nuevo par de claves para crear el primero.

> **Warning**
>
> Si elige Continuar sin un par de claves (no recomendado), no podrá conectarse a la instancia mediante los métodos que se describen en este tutorial.

8. En Configuración de red, observe que su VPC predeterminada está seleccionada, la opción de usar la subred predeterminada en una zona de disponibilidad que se elige automáticamente y un grupo de seguridad con una regla que permite las conexiones a su instancia desde cualquier lugar (`0.0.0.0/0`).

   > **Warning**
   >
   > Si especifica `0.0.0.0/0`, habilitará el tráfico desde cualquier dirección IP del mundo. Para los protocolos SSH y RDP, este método podría ser aceptable durante un periodo de tiempo corto en un entorno de prueba, pero no es seguro en entornos de producción. En producción, asegúrese de autorizar el acceso solo desde la dirección IP individual o el rango de direcciones adecuadas.

   Para la primera instancia, le recomendamos que utilice la configuración predeterminada. De lo contrario, puede actualizar la configuración de red de la siguiente manera:

   - (Opcional) Para usar una subred predeterminada específica, seleccione Editar y, a continuación, elija una subred.
   - (Opcional) Para usar una VPC diferente, elija Editar y, a continuación, elija una VPC existente. Si la VPC no está configurada para el acceso público a Internet, no podrá conectarse a la instancia.
   - (Opcional) Para restringir el tráfico de conexión entrante a una red específica, seleccione Personalizado en lugar de Cualquier lugar e introduzca el bloque CIDR de su red.
   - (Opcional) Para utilizar un grupo de seguridad diferente, elija Seleccionar un grupo de seguridad existente y, a continuación, elija un grupo de seguridad existente. Si el grupo de seguridad no tiene una regla que permita el tráfico de conexión desde la red, no podrá conectarse a la instancia. En el caso de una instancia de Linux, debe permitir el tráfico SSH. En el caso de una instancia de Windows, debe permitir el tráfico RDP.

9. En Configurar almacenamiento, observe que hay un volumen raíz configurado, pero no hay volúmenes de datos. Esto es suficiente para fines de prueba.
10. Revise un resumen de la configuración de su instancia en el panel Summary (Resumen); cuando haya terminado, elija Launch instance.
11. Si el lanzamiento se ha realizado correctamente, elija el ID de la instancia en la notificación de Correcto para abrir la página Instancias y supervisar el estado del lanzamiento.

12. Seleccione la casilla de verificación de la instancia. El estado inicial de una instancia es `pending`. Una vez iniciada la instancia, su estado cambia a `running`. Seleccione la pestaña Estado y alarmas. Una vez que la instancia pase las comprobaciones de estado, estará lista para recibir solicitudes de conexión.

Paso 2: Conexión a la instancia

El procedimiento que utiliza depende del sistema operativo de la instancia. Si no puede conectarse a la instancia, consulte Solución de problemas de conexión a la instancia de Linux de Amazon EC2 para obtener asistencia.

Instancias de Linux

Puede conectarse a la instancia de Linux mediante un cliente SSH. Si está ejecutando Windows en su equipo, abra un terminal y ejecute el comando `ssh` para comprobar que tiene un cliente SSH instalado. Si no encuentra el comando, instale OpenSSH para Windows.

Para conectarse a la instancia mediante SSH

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione la instancia y, a continuación, elija Connect (Conectar).
4. En la página Conectarse a la instancia, elija la pestaña Cliente SSH.
5. (Opcional) Si creó un par de claves al lanzar la instancia y descargó la clave privada (archivo .pem) en un equipo con Linux o macOS, ejecute el comando chmod de ejemplo para configurar los permisos de la clave privada.
6. Copie el comando SSH de ejemplo. A continuación se muestra un ejemplo en el que *key-pair-name*.pem es el nombre del archivo de clave privada, *ec2-user* es el nombre de usuario asociado a la imagen y la cadena que sigue al símbolo @ es el nombre de DNS público de la instancia.

```
ssh -i key-pair-name.pem ec2-user@ec2-198-51-100-1.us-east-2.compute.amazonaws.com
```

7. En una ventana del terminal de su equipo, ejecute el comando ssh que guardó en el paso anterior. Si el archivo de clave privada no está en el directorio actual, debe especificar la ruta completa al archivo de clave en este comando.

A continuación, se muestra un ejemplo de respuesta:

```
The authenticity of host 'ec2-198-51-100-1.us-east-2.compute.amazonaws.com
 (198-51-100-1)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is l4UB/neBad9tvkgJf1QZWxheQmR59WgrgzEimCG6kZY.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?
```

8. (Opcional) Verifique que la huella digital en la alerta de seguridad coincida con la huella digital de la instancia que aparece en la salida de la consola cuando inicia una instancia por primera vez. Para obtener el resultado de la consola, seleccione Acciones, Monitoreo y solución de problemas, Obtener el registro del sistema. Si las huellas digitales no coinciden, alguien podría intentar un ataque de intermediario. Si coinciden, continúe con el siguiente paso.
9. Escriba **`yes`**.

   A continuación, se muestra un ejemplo de respuesta:

```
Warning: Permanently added 'ec2-198-51-100-1.us-
east-2.compute.amazonaws.com' (ECDSA) to the list of known hosts.
```

instancias de Windows

Para conectarse a una instancia de Windows mediante RDP, debe recuperar la contraseña inicial del administrador y luego ingresar esta contraseña cuando se conecte a la instancia. Pasarán unos minutos desde que la instancia se inicia hasta que la contraseña está disponible. Su cuenta debe tener permiso para llamar a la acción GetPasswordData. Para obtener más información, consulte Políticas de ejemplo para controlar el acceso a la API de Amazon EC2.

El nombre de usuario predeterminado de la cuenta de administrador depende del idioma del sistema operativo (SO) incluido en la AMI. Para determinar el nombre de usuario correcto, identifique el idioma del sistema operativo y, a continuación, elija el nombre de usuario correspondiente. Por ejemplo, en el caso de un sistema operativo en inglés, el nombre de usuario es `Administrator`; en el caso de un sistema operativo en francés, es `Administrateur`; y en el caso de un sistema operativo en portugués, es `Administrador`. Si la versión de un idioma del sistema operativo no tiene un nombre de usuario en el mismo idioma, elija el nombre de usuario `Administrator (Other)`. Para obtener más información, consulte Nombres localizados para la cuenta de administrador en Windows en el sitio web de Microsoft.

Para recuperar la contraseña inicial del administrador

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione la instancia y, a continuación, elija Connect (Conectar).
4. En la página Conectarse a la instancia, elija la pestaña Cliente de RDP.
5. En Nombre de usuario, elija el nombre de usuario predeterminado de la cuenta de administrador. El nombre de usuario que elija debe coincidir con el idioma del sistema operativo (SO) incluido en la AMI que utilizó para iniciar la instancia. Si no hay ningún nombre de usuario en el mismo idioma que su sistema operativo, elija Administrador (otro).
6. Elija Obtener contraseña.
7. En la página Obtener contraseña de Windows, haga lo siguiente:

    a. Elija Cargar archivo de clave privada y vaya el archivo de clave privada (`.pem`) que especificó al iniciar la instancia. Seleccione el archivo y elija Open (Abrir) para copiar todo el contenido del archivo en esta ventana.

    b. Elija Descifrar contraseña. La página Obtener contraseña de Windows se cierra y la contraseña de administrador predeterminada de la instancia aparece en Contraseña y reemplaza al enlace Obtener contraseña mostrado anteriormente.

    c. Copie la contraseña y guárdela en un lugar seguro. Necesitará la contraseña para conectarse a la instancia.

El siguiente procedimiento utiliza el cliente de conexión a escritorio remoto para Windows (MSTSC). Si utiliza un cliente RDP diferente, descargue el archivo RDP y, a continuación, consulte la documentación para el cliente de RDP para conocer los pasos necesarios para establecer la conexión RDP.

Para conectarse a la instancia de Windows mediante un cliente de RDP

1. En la página Conectarse a la instancia, seleccione Descargar archivo de escritorio remoto. Cuando haya terminado de descargar el archivo, elija Cancelar para volver a la página Instancias. El archivo RDP se descarga en su carpeta `Downloads`.
2. Ejecute `mstsc.exe` para abrir el cliente de RDP.
3. Expanda Mostrar opciones, elija Abrir, y seleccione el archivo .rdp de su carpeta `Downloads`.

4. De forma predeterminada, Equipo es el nombre de DNS IPv4 público de la instancia y el Nombre de usuario es la cuenta del administrador. En su lugar, para conectarse a la instancia mediante IPv6, sustituya el nombre de DNS IPv4 público de la instancia con su dirección IPv6. Revise la configuración predeterminada y cámbiela como sea necesario.
5. Elija Conectar. Si aparece una advertencia en la que se indique que se desconoce el publicador de la conexión remota, elija Conectar para continuar.
6. Escriba la contraseña que guardó anteriormente, y, a continuación, elija OK.
7. Debido a la naturaleza de los certificados autofirmados, es posible que aparezca una advertencia que indica que no se pudo autenticar el certificado de seguridad. Realice una de las siguientes acciones:
   - Si confía en el certificado, seleccione Sí para conectarse a la instancia.
   - [Windows] Antes de continuar, compare la huella digital del certificado con el valor del registro del sistema para confirmar la identidad del equipo remoto. Elija Ver el certificado y, a continuación, seleccione Huella digital en la pestaña Detalles. Compare este valor con el valor de `RDPCERTIFICATE-THUMBPRINT` en Acciones, Monitoreo y solución de problemas, Obtener el registro del sistema.
   - [Mac OS X] Antes de continuar, compare la huella digital del certificado con el valor del registro del sistema para confirmar la identidad del equipo remoto. Seleccione Mostrar certificado, expanda Detalles y elija Huellas digitales SHA1. Compare este valor con el valor de `RDPCERTIFICATE-THUMBPRINT` en Acciones, Monitoreo y solución de problemas, Obtener el registro del sistema.
8. Si la conexión RDP se realiza correctamente, el cliente de RDP muestra la pantalla de inicio de sesión de Windows y, a continuación, el escritorio de Windows. En su lugar, si recibe un mensaje de error, consulte the section called “El escritorio remoto no puede conectarse al equipo remoto”. Cuando haya terminado con la conexión RDP, puede cerrar el cliente de RDP.

Paso 3: Eliminación de la instancia

> **Warning**
>
> La terminación de una instancia es permanente e irreversible.
> Después de terminar una instancia, ya no podrá conectarse a esta ni recuperarla. Todos los volúmenes de Amazon EBS asociados que estén configurados para eliminarse en la terminación también se eliminan de manera permanente y no se pueden recuperar. Todos los datos almacenados en volúmenes de almacén de instancias se perderán de forma

permanente. Para obtener más información, consulte Cómo funciona la terminación de instancias.
Antes de terminar una instancia, asegúrese de haber realizado una copia de seguridad en un almacenamiento persistente de todos los datos que necesite retener después de la terminación.

Cuando haya acabado con la instancia que creó para este tutorial, debería eliminarla terminando la instancia. Si quiere hacer más cosas con esta instancia antes de eliminarla, consulte Siguientes pasos.

Dejarás de incurrir en gastos para dicha instancia o uso que se desconten del nivel gratuito en cuanto su estado cambie a `shutting down` o `terminated`. Si desea conservar la instancia para más adelante pero no incurrir en ningún gasto o uso que cuenta para el nivel gratuito, puede detener la instancia ahora y volver a iniciarla más tarde. Para obtener más información, consulte Detención e iniciación de una instancia de Amazon EC2.

Para terminar la instancia

1. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias). En la lista de instancias, seleccione la instancia.
2. Elija Estado de la instancia y Terminar (eliminar) instancia.
3. Cuando se le indique que confirme, elija Terminar (eliminar).

   Amazon EC2 apaga y termina la instancia. Una vez terminada la instancia, permanecerá visible en la consola durante un breve periodo y, a continuación, se elimina automáticamente la entrada. No puede quitar la instancia terminada de la pantalla de la consola por sí mismo.

Siguientes pasos

Después de iniciar la instancia, es posible que desee explorar alguno de los siguientes pasos:

- Explore los conceptos básicos de Amazon EC2 con los tutoriales introductorios. Para obtener más información, consulte Tutoriales para lanzar instancias de EC2.
- Aprenda cómo hacer un seguimiento del uso del nivel gratuito de Amazon EC2 mediante la consola. Para obtener más información, consulte the section called “Seguimiento del uso del nivel gratuito”.

- Configure una alarma de CloudWatch para notificarle si el uso supera el máximo que permite el nivel gratuito (para cuentas creadas antes del 15 de julio de 2025). Para obtener más información, consulte Seguimiento del uso de Nivel gratuito de AWS en la Guía del usuario de AWS Billing.
- Añada un volumen de EBS. Para obtener más información, consulte Creación de un volumen de Amazon EBS en la Guía del usuario de Amazon EBS.
- Obtenga información sobre cómo administrar de forma remota la instancia de EC2 con el comando Run. Para obtener más información, consulte Run Command de AWS Systems Manager en la Guía del usuario de AWS Systems Manager.
- Obtenga más información sobre las opciones de compra de instancias. Para obtener más información, consulte Opciones de facturación y compra de Amazon EC2.
- Obtenga asesoramiento sobre los tipos de instancias. Para obtener más información, consulte Obtención de recomendaciones del buscador de tipos de instancias de EC2.

Prácticas recomendadas de Amazon EC2

Se recomienda realizar las siguientes prácticas recomendadas si desea aprovechar al máximo los beneficios de Amazon EC2.

Seguridad

- Administre el acceso a las API y a los recursos de AWS con la federación de identidades y los roles de IAM. Para obtener más información, consulte Federación y proveedores de identidades en la Guía del usuario de IAM.
- Implemente las reglas menos permisivas en su grupo de seguridad.
- Corrija, actualice y proteja con regularidad el sistema operativo y las aplicaciones de su instancia. Para obtener más información, consulte Administración de actualizaciones. Para obtener instrucciones específicas para los sistemas operativos Windows, consulte Prácticas recomendadas de seguridad para instancias de Windows.
- Utilice Amazon Inspector para detectar y analizar las instancias de Amazon EC2 de forma automática en busca de vulnerabilidades de software y exposición no deseada en la red. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Amazon Inspector.
- Utilice controles de AWS Security Hub CSPM para supervisar sus recursos de Amazon EC2 comparándolos con las mejores prácticas de seguridad y los estándares de seguridad. Para obtener más información sobre los grupos de seguridad CSPM, consulte Controles de Amazon Elastic Compute Cloud en la Guía del usuario de AWS Security Hub CSPM.

Almacenamiento

- Entienda las implicaciones del volumen raíz para la persistencia, la copia de seguridad y la recuperación de los datos. Para obtener más información, consulte Tipo de volumen raíz.
- Utilice volúmenes de Amazon EBS diferentes para los sistemas operativos y los datos. Compruebe que el volumen que tiene sus datos persista después de la terminación de la instancia. Para obtener más información, consulte Conservación de los datos cuando se termina una instancia.
- Utilice el almacén de instancias disponible para su instancia para almacenar datos temporales. Recuerde que los datos almacenados en un almacén de instancias se eliminan cuando una instancia se detiene, se termina o se pone en hibernación. Si utiliza el almacén de instancias para el almacenamiento de la base de datos, asegúrese de tener un clúster con un factor de replicación que asegure la tolerancia a errores.

- Cifrar volúmenes e instantáneas de EBS. Para obtener más información, consulte Cifrado de Amazon EBS en la Guía del usuario de Amazon EBS.

Administración de recursos

- Utilice los metadatos de las instancias y las etiquetas de recursos personalizadas para realizar el seguimiento de sus recursos de AWS e identificarlos. Para obtener más información, consulte Uso de los metadatos de la instancia para administrar su instancia de EC2 y Etiquetar los recursos de Amazon EC2.
- Visualice sus límites actuales para Amazon EC2. Planifique la solicitud del aumento de los límites antes del momento en que lo necesite. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de Amazon EC2.
- Utilice AWS Trusted Advisor para inspeccionar el entorno de AWS y, a continuación, realice recomendaciones cuando surja la oportunidad de ahorrar dinero, mejorar el rendimiento y la disponibilidad del sistema o ayudar a cerrar las brechas de seguridad. Para obtener más información, consulte AWS Trusted Advisor en la Guía del usuario de AWS Support.

Copia de seguridad y recuperación

- Haga con regularidad una copia de seguridad de sus volúmenes de EBS utilizando instantáneas de Amazon EBS y creando una Amazon Machine Image (AMI) a partir de la instancia para guardar la configuración como una plantilla para lanzar instancias en el futuro. Para obtener más información acerca de los servicios de AWS que ayudan a lograr este caso de uso, consulte AWS Backup y Amazon Data Lifecycle Manager.
- Implemente componentes fundamentales de su aplicación en varias zonas de disponibilidad y replique sus datos de forma adecuada.
- Diseñe sus aplicaciones para que gestionen las direcciones IP dinámicas cuando su instancia se reinicie. Para obtener más información, consulte Direccionamiento IP de instancias Amazon EC2.
- Supervise los eventos y responda a ellos. Para obtener más información, consulte Supervisión de los recursos de Amazon EC2.
- Compruebe que esté preparado para gestionar una conmutación por error. En una solución básica, puede conectar manualmente una interfaz de red o una dirección IP elástica a una instancia de sustitución. Para obtener más información, consulte Interfaces de red elásticas. En una solución automática, puede utilizar Amazon EC2 Auto Scaling. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling.

- Pruebe periódicamente el proceso de recuperación de las instancias y los volúmenes de Amazon EBS a fin de garantizar que los datos y los servicios se restauren correctamente.

Redes

- Establezca el valor de tiempo de vida (TTL) para las aplicaciones en 255, para IPv4 e IPv6. Si utiliza un valor menor, existe el riesgo de que el TTL caduque mientras el tráfico de la aplicación está en tránsito, lo que provoca problemas de accesibilidad para las instancias.


Imágenes de máquina de Amazon (AMI) en Amazon EC2

Una imagen de máquina de Amazon (AMI) es una imagen que ofrece el software que se necesita para configurar y arrancar una instancia de Amazon EC2. Cada AMI tambien contiene una asignación de dispositivos de bloques que especifica los dispositivos de bloques que se deben asociar a las instancias que se lancen. Debe especificar una AMI al iniciar una instancia. La AMI debe ser compatible con el tipo de instancia que haya elegido para la instancia. Puede utilizar una AMI proporcionada por AWS, una AMI pública, una AMI que otra persona compartió con usted o una AMI que adquirió en AWS Marketplace.

Una AMI es específica para lo siguiente:

- Región
- Sistema operativo
- Arquitectura del procesador
- Tipo de volumen raíz
- Tipo de virtualización

Cuando necesite varias instancias con la misma configuración, puede iniciarlas desde una misma AMI. Cuando necesite instancias con distintas configuraciones, puede utilizar distintas AMI para iniciarlas, como se muestra en el diagrama siguiente.



Puede crear una AMI a partir de las instancias de Amazon EC2 y, a continuación, utilizarla para lanzar instancias con la misma configuración. Puede copiar una AMI a otra región de AWS y, a continuación, utilizarla para lanzar instancias en esa región. También puede compartir una AMI que haya creado con otras cuentas, para que puedan lanzar instancias con la misma configuración. Puede vender la AMI a través de AWS Marketplace.

Contenido

- Tipos y características de AMI en Amazon EC2
- Búsqueda de una AMI que cumpla los requisitos para la instancia de EC2
- AMI de pago en AWS Marketplace para las instancias de Amazon EC2
- Ciclo de vida de la AMI de Amazon EC2
- Comportamiento de inicialización de instancias con modos de arranque de Amazon EC2
- Usar el cifrado con las AMI con respaldo de EBS
- Descripción del uso de las AMI compartidas en Amazon EC2
- Supervisión de los eventos de las AMI con Amazon EventBridge
- Comprender la información de facturación de la AMI
- Cuotas de AMI en Amazon EC2

Tipos y características de AMI en Amazon EC2

Cuando lance una instancia, la AMI que elija debe ser compatible con el tipo de instancia que elija. Puede elegir la AMI que va a utilizar en función de las características siguientes:

- Región
- Sistema operativo
- Arquitectura del procesador
- Permisos de inicialización
- Tipo de volumen raíz
- Tipos de virtualización

Permisos de inicialización

Los permisos de lanzamiento determinan quién puede usar una AMI para lanzar instancias. Puede entender los permisos de lanzamiento como una forma de compartir una AMI: al conceder estos permisos, comparte la AMI con otros usuarios. Solo el propietario de una AMI puede determinar su disponibilidad mediante la especificación de permisos de lanzamiento. Los permisos de inicialización se dividen en las categorías siguientes.

Permiso de inicialización	Descripción
público	El propietario concede permisos de inicialización a todas las cuentas de AWS.
explícito	El propietario concede permisos de inicialización a cuentas de AWS, organizaciones o unidades organizativas (OU) específicas.
implícito	El propietario posee permisos de inicialización implícitos de una AMI.

Amazon y la comunidad de Amazon EC2 ofrecen una amplia selección de AMI públicas. Para obtener más información, consulte Descripción del uso de las AMI compartidas en Amazon EC2. Los desarrolladores podrían cobrar una tarifa por sus AMI. Para obtener más información, consulte AMI de pago en AWS Marketplace para las instancias de Amazon EC2.

Tipo de volumen raíz

Todas las AMI están basadas en Amazon EBS o basadas en Amazon S3.

- AMI basada en Amazon EBS: el volumen raíz de una instancia iniciada desde la AMI es un volumen de Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) creado a partir de una instantánea de Amazon EBS. Compatible con AMI de Linux y Windows.
- AMI basada en Amazon S3: el volumen raíz de una instancia iniciada desde la AMI es un volumen de almacén de instancias creado a partir de una plantilla almacenada en Amazon S3. Solo es compatible con las AMI de Linux. Las AMI de Windows no admiten el almacén de instancias para el volumen raíz.

Para obtener más información, consulte Volúmenes raíz para las instancias de Amazon EC2.

> **Note**
>
> Las AMI basadas en Amazon S3 se consideran obsoletas y no se recomiendan para nuevos usos. Solo se admiten en los siguientes tipos de instancia más antiguos: C1, C3, D2, I2, M1, M2, M3, R3 y X1.

En la tabla siguiente se resumen las diferencias importantes a la hora de usar los dos tipos de AMI.

Característica	AMI respaldada por Amazon EBS	AMI basada en Amazon S3
Volumen raíz	Volumen de EBS	Volumen de almacén de instancia s
Tiempo de arranque de una instancia	Normalmente menos de 1 minuto	Normalmente menos de 5 minutos
Persistencia de datos	De manera predeterminada, el volumen raíz se elimina cuando la instancia finaliza.* Los datos en cualquier otro volumen de EBS persisten después de la finalizac	Los datos en cualquier volumen de almacenes de instancias se conservan solo durante el ciclo de vida de la instancia.

Característica	AMI respaldada por Amazon EBS	AMI basada en Amazon S3
	ión de la instancia de manera predeterminada.	
Estado detenido	Puede estar en un estado detenido. Incluso cuando la instancia se detiene y no se ejecuta, el volumen raíz persiste en Amazon EBS.	No puede estar en el estado detenido; las instancias están ejecutándose o se han finalizado.
Modificaciones	El tipo de instancia, el kernel, el disco de la RAM y los datos de usuario se pueden cambiar cuando la instancia está detenida.	Los atributos de instancia son invariables durante el ciclo de vida de una instancia.
Cargos	Se cobra por el uso de la instancia , por el uso del volumen de EBS y por almacenar la AMI como una instantánea de EBS.	Se cobra por el uso de la instancia y por almacenar la AMI en Amazon S3.
Creación y agrupación de AMI	Utiliza un solo comando/llamada	Hay que instalarlo y utilizar herramientas de AMI

*De forma predeterminada, los volúmenes raíz de EBS tienen el indicador `DeleteOnTermination` establecido en `true`. Para obtener más información acerca de cómo cambiar este indicador para que el volumen se conserve hasta la finalización, consulte Conserve el volumen raíz de Amazon EBS después de que la instancia de Amazon EC2 termina..

**Solo es compatible con `io2` Block Express de EBS. Para obtener más información, consulte Volúmenes SSD de IOPS aprovisionadas (io2) Block Express en la Guía del usuario de Amazon EBS.

Identificación del tipo de volumen raíz determinado por la AMI

La AMI que utiliza para lanzar una instancia de EC2 determina el tipo de volumen raíz. El volumen raíz de una instancia de EC2 es un volumen de EBS o un volumen del almacén de instancias.

Las instancias basadas en Nitro solo admiten volúmenes raíz de EBS. Los siguientes tipos de instancia de la generación anterior son los únicos tipos de instancia que admiten volúmenes raíz del almacén de instancias: C1, C3, D2, I2, M1, M2, M3, R3 y X1.

Console

Identificación del tipo de volumen raíz determinado por una AMI

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija AMI y, a continuación, seleccione la AMI.
3. En la pestaña Detalles, verifique el valor de Tipo de dispositivo raíz de la siguiente manera:
   - `ebs`: las instancias iniciadas desde esta AMI obtendrán un volumen raíz de EBS.
   - `instance store`: las instancias iniciadas desde esta AMI obtendrán un volumen raíz del almacén de instancias.

AWS CLI

Identificación del tipo de volumen raíz determinado por una AMI

Utilice el comando describe-images .

```
aws ec2 describe-images \
    --image-ids ami-0abcdef1234567890 \
    --query Images[].RootDeviceType
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
ebs
```

PowerShell

Identificación del tipo de volumen raíz determinado por una AMI

Utilice el cmdlet Get-EC2Image.

```
(Get-EC2Image `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890).RootDeviceType.Value
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
ebs
```

Tipos de virtualización

Las Imágenes de máquina de Amazon utilizan uno de los dos tipos de virtualización: paravirtual (PV) o máquina virtual de hardware (HVM). Las principales diferencias entre las AMI PV y HVM son el modo de arranque y si admiten extensiones de hardware especiales (CPU, red y almacenamiento) para mejorar su rendimiento. Las AMI de Windows son AMI de HVM.

En la siguiente tabla se comparan las AMI de HVM y PV.

Característica	HVM	PV
Descripción	Las AMI HVM se presentan con un conjunto de hardware totalmente virtualizado y se cierran ejecutando el Master Boot Record del dispositivo de bloques raíz de la imagen. Este tipo de virtualización ofrece la posibilidad de ejecutar un sistema operativo directamente en una máquina virtual sin ninguna modificación, como si se ejecutara en el propio hardware bare metal. El sistema host de Amazon EC2 emula una parte o todo el hardware subyacente que se presenta al invitado.	Las AMI PV arrancan con un cargador de arranque especial llamado PV-GRUB, que inicia el ciclo de arranque y, a continuación, carga en cadena el kernel especificado en el archivo `menu.lst` de la imagen. Los invitados paravirtuales pueden ejecutarse en hardware host que no tenga compatibilidad explícita para la virtualización. Para obtener más información sobre PV-GRUB y su utilización en Amazon EC2, consulte User provided kernels.

Característica	HVM	PV
Tipos de instancias admitidas	Todos los tipos de instancia de la generación actual admiten AMI HVM.	Los siguientes tipos de instancia de generaciones anteriores admiten AMI PV: C1, C3, M1, M3, M2 y T1. Los tipos de instancia de la generación actual no admiten AMI PV.
Compatibilidad para extensiones de hardware	Los invitados HVM pueden hacer uso de las extensiones de hardware que proporcionan acceso rápido al hardware subyacente en el sistema host. Deben usar redes mejoradas y procesamiento de GPU. A fin de transferir las instrucciones a los dispositivos especializados de red y GPU, el SO debe obtener acceso a la plataforma de hardware nativa y la virtualización HVM proporciona dicho acceso. Para obtener más información, consulte Redes mejoradas en instancias de Amazon EC2.	No, no pueden aprovechar las extensiones de hardware especiales, como la red mejorada o el procesamiento de GPU.
Cómo encontrar	Compruebe que el tipo de virtualización de la AMI esté configurado en `hvm` mediante la consola o el comando describe-images.	Compruebe que el tipo de virtualización de la AMI esté configurado en `paravirtual` mediante la consola o el comando describe-images.

PV frente a HVM

Tradicionalmente, los invitados paravirtuales tenían un mejor desempeño en las operaciones de almacenamiento y redes que los invitados HVM porque podían hacer uso de controladores especiales para E/S que evitaban el costo adicional de tener que emular hardware de red y de disco, mientras que los invitados HVM tenían que traducir estas instrucciones en un hardware emulado. Actualmente, estos controladores PV están disponibles para invitados HVM, de forma que, si un sistema operativo no se puede transferir para ejecutarse en un entorno paravirtualizado, aún puede usar estos controladores para optimizar la E/S de las redes y el almacenamiento. Además, con los controladores PV para HVM, los invitados HVM obtienen el mismo rendimiento, o incluso mejor, que con los invitados paravirtuales.

Búsqueda de una AMI que cumpla los requisitos para la instancia de EC2

Una AMI incluye los componentes y las aplicaciones, como el sistema operativo y el tipo de volumen raíz, necesarios para lanzar una instancia. Para lanzar una instancia, debe buscar una AMI que satisfaga sus necesidades.

Cuando seleccione una AMI, tenga en cuenta los siguientes requisitos que podría tener para las instancias que desea lanzar:

- La región de AWS de la AMI como los id. de la AMI son exclusivos para cada región.
- El sistema operativo (por ejemplo, Linux o Windows).
- La arquitectura (por ejemplo, 32 bits, 64 bits o ARM de 64 bits).
- El tipo de volumen raíz (por ejemplo, Amazon EBS o almacén de instancias).
- El proveedor (por ejemplo, Amazon Web Services).
- Software adicional (por ejemplo, SQL Server).

Console

Puede seleccionar de la lista de AMI cuando utilice el asistente de inicialización de instancias, o puede buscar todas las AMI disponibles a través de la página de Imágenes.

Para buscar una AMI de Inicio rápido mediante el asistente de inicialización de instancias

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2. En la barra de navegación, seleccione la región en la que se iniciarán las instancias. Puede seleccionar cualquier región disponible, independientemente de su ubicación. Cada ID de AMI es exclusivo para cada región de AWS.
3. En el panel de la consola, elija Iniciar instancia.
4. En Imágenes de aplicaciones y sistema operativo (imagen de máquina de Amazon), elija Inicio rápido, elija el sistema operativo de la instancia y, a continuación, en Imagen de máquina de Amazon (AMI), seleccione una de las AMI más utilizadas que aparecen en la lista. Si no ve la AMI que necesita, puede elegir Examinar más AMI para navegar por el catálogo completo de AMI. Para obtener más información, consulte Imágenes de aplicaciones y sistema operativo (Imagen de máquina de Amazon).

Para buscar una AMI mediante la página de AMI

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En la barra de navegación, seleccione la región en la que se iniciarán las instancias. Puede seleccionar cualquier región disponible, independientemente de su ubicación. Cada ID de AMI es exclusivo para cada región de AWS.
3. En el panel de navegación, elija AMI.
4. (Opcional) Utilice las opciones Filtrar y Buscar para acotar la lista de AMI que se muestran de modo que solo aparezcan las AMI que coincidan con sus criterios.

   Por ejemplo, para enumerar todas las AMI que proporciona AWS, seleccione Imágenes públicas. Después, utilice las opciones de búsqueda para acotar aún más la lista de AMI mostradas. Elija la barra Buscar y, en el menú, elija Alias del propietario, luego el operador = y luego el valor amazon. Para buscar las AMI que coincidan con una plataforma específica, por ejemplo, Linux o Windows, vuelva a seleccionar la barra de búsqueda para elegir Plataforma, luego el operador = y, por último, el sistema operativo de la lista proporcionada.
5. (Opcional) Elija el icono Preferencias para seleccionar los atributos de imagen que se van a mostrar, como el tipo de volumen raíz. Además, puede seleccionar una AMI de la lista y ver sus propiedades en la pestaña Detalles.
6. Antes de seleccionar una AMI, es importante que compruebe si está respaldada por un almacén de instancias o por Amazon EBS, y que usted es consciente de los efectos de esta diferencia. Para obtener más información, consulte Tipo de volumen raíz.
7. Para iniciar una instancia desde esta AMI, selecciónela y elija iniciar instancia a partir de una imagen. Para obtener información sobre el uso de la consola para iniciar una instancia,

consulte Inicialización de una instancia de EC2 mediante el asistente de inicialización de instancias de la consola. Si no está preparado para iniciar la instancia en ese momento, anote el ID de la AMI para usarlo más adelante.

AWS CLI

Utilice el comando describe-images para buscar una AMI que cumpla los requisitos. De forma predeterminada, este comando devuelve todas las AMI que son públicas, las que son de su propiedad y las que se comparten con usted.

Búsqueda de una AMI de propiedad de Amazon

Utilice el comando describe-images con la opción `--owners`.

```
aws ec2 describe-images --owners amazon
```

Búsqueda de una AMI de Windows

Agregue el siguiente filtro para mostrar solo las AMI de Windows.

```
--filters "Name=platform,Values=windows"
```

Búsqueda de una AMI respaldada por EBS

Agregue el siguiente filtro para mostrar solo las AMI respaldadas por Amazon EBS.

```
--filters "Name=root-device-type,Values=ebs"
```

PowerShell

Utilice el cmdlet Get-EC2Image para buscar una AMI que cumpla los requisitos. De forma predeterminada, este cmdlet devuelve todas las AMI que son públicas, las que son de su propiedad o las que se comparten con usted.

Búsqueda de una AMI de propiedad de Amazon

Utilice el comando Get-EC2Image con el parámetro `-Owner`.

```
Get-EC2Image -Owner amazon
```

Búsqueda de una AMI de Windows

Agregue el siguiente filtro para mostrar solo las AMI de Windows.

```
-Filter @{Name="platform"; Values="windows"}
```

Para obtener ejemplos adicionales, consulte Find an Amazon Machine Image Using Windows PowerShell en la Guía del usuario de Herramientas de AWS para PowerShell.

Recursos relacionados

Para obtener más información sobre las AMI para un sistema operativo específico, consulte lo siguiente:

- Amazon Linux 2023: AL2023 en Amazon EC2 en la Guía del usuario de Amazon Linux 2023
- Ubuntu: Localizador de AMI de Amazon EC2 en el sitio web de Canonical Ubuntu
- RHEL: Imágenes de Red Hat Enterprise Linux (AMI) disponibles en Amazon Web Services (AWS) en el sitio web de Red Hat
- Windows Server: referencia de la AMI de Windows de AWS

Para obtener información sobre las AMI a las que puede suscribirse en el AWS Marketplace, consulte AMI de pago en AWS Marketplace para las instancias de Amazon EC2.

Para obtener información sobre cómo usar Systems Manager para ayudar a los usuarios a encontrar la AMI más reciente que deben usar al iniciar una instancia, consulte lo siguiente:

- Referencia de AMI a través de los parámetros de Systems Manager
- Referencia de AMI a través de los parámetros de Systems Manager

Referencia de AMI a través de los parámetros de Systems Manager

Cuando inicia una instancia con el asistente de inicialización de instancias de EC2 en la consola de Amazon EC2, puede seleccionar una AMI de la lista o seleccionar un parámetro AWS Systems Manager que apunte a un ID de AMI (según se describe en esta sección). Si utiliza código de automatización para iniciar las instancias, puede especificar el parámetro de Systems Manager en lugar del ID de AMI.

Un parámetro de Systems Manager es un par clave-valor definido por el cliente que puede crear en el almacén de parámetros de Systems Manager. El almacén de parámetros proporciona un almacén

central para externalizar los valores de configuración de la aplicación. Para obtener más información, consulte el Almacén de parámetros de AWS Systems Manager en la Guía del usuario de AWS Systems Manager.

Cuando cree un parámetro que apunte a un ID de AMI, asegúrese de especificar el tipo de datos como `aws:ec2:image`. Especificar este tipo de datos garantiza que, cuando se crea o modifica el parámetro, el valor del parámetro se valida como un ID de AMI. Para obtener más información, consulte Compatibilidad con parámetros nativos para los ID de Imagen de máquina de Amazon en la Guía del usuario de AWS Systems Manager.

Contenido

- Casos de uso
- Permisos
- Limitaciones
- Iniciar una instancia mediante un parámetro de Systems Manager

Casos de uso

Cuando utiliza los parámetros de Systems Manager para apuntar a los ID de AMI, es más fácil para los usuarios seleccionar la AMI correcta cuando inician las instancias. Los parámetros de Systems Manager también pueden simplificar el mantenimiento del código de automatización.

Más fácil para los usuarios

Si necesita que las instancias se lancen con una AMI específica y si esa AMI se actualiza con regularidad, se recomienda que exija a los usuarios que seleccionen un parámetro de Systems Manager para encontrar la AMI. Exigir a los usuarios que seleccionen un parámetro de Systems Manager garantiza que se utilice la última AMI para iniciar instancias.

Por ejemplo, cada mes en su organización puede crear una nueva versión de su AMI que tenga los últimos parches de aplicaciones y sistema operativo. También requiere que los usuarios inicien instancias con la última versión de su AMI. Para asegurarse de que los usuarios utilizan la versión más reciente, puede crear un parámetro de Systems Manager (por ejemplo, `golden-ami`) que apunte al ID de AMI correcto. Cada vez que se crea una nueva versión de la AMI, se actualiza el valor del ID de la AMI en el parámetro para que siempre apunte a la AMI más reciente. No es necesario que los usuarios sepan sobre las actualizaciones periódicas de la AMI, ya que seleccionan el mismo parámetro de Systems Manager cada vez. Utilizar un parámetro de Systems Manager para su AMI les facilita seleccionar la AMI correcta para la inicialización de una instancia.

Simplificar el mantenimiento del código de automatización

Si utiliza código de automatización para iniciar las instancias, puede especificar el parámetro de Systems Manager en lugar del ID de AMI. Si se crea una versión nueva de la AMI, puede cambiar el valor del ID de la AMI en el parámetro para que apunte a la AMI más reciente. Cada vez que se crea una nueva versión de la AMI no tiene que modificarse el código de automatización que hace referencia al parámetro. Esto simplifica el mantenimiento de la automatización y ayuda a reducir los costos de implementación.

> **Note**
>
> Las instancias en ejecución no se ven afectadas cuando se cambia el ID de la AMI al que apunta el parámetro de Systems Manager.

Permisos

Si utiliza parámetros de Systems Manager que apuntan a los ID de AMI en el asistente de inicialización de instancias, debe agregar los siguientes permisos a la política de IAM:

- `ssm:DescribeParameters`: concede permiso para ver y seleccionar parámetros de Systems Manager.
- `ssm:GetParameters`: concede permiso para recuperar los valores de los parámetros de Systems Manager.

También puede restringir el acceso a parámetros de Systems Manager específicos. Para obtener más información y políticas de IAM de ejemplo, consulte Ejemplo: uso del asistente de inicialización de instancias de EC2.

Limitaciones

Las AMI y los parámetros de Systems Manager son específicos de la región. Para utilizar el mismo nombre de parámetro de Systems Manager en regiones, cree un parámetro de Systems Manager en cada región con el mismo nombre (por ejemplo, `golden-ami`). En cada región, apunte con el parámetro de Systems Manager a una AMI de esa región.

Los nombres de los parámetros distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Las barras diagonales inversas para el nombre del parámetro solo son necesarias cuando el parámetro forma parte de

una jerarquía, por ejemplo, `/amis/production/golden-ami`. Puede omitir la barra invertida si el parámetro no forma parte de una jerarquía.

Iniciar una instancia mediante un parámetro de Systems Manager

Cuando lance una instancia, en vez de especificar un ID de AMI, puede especificar un parámetro de Systems Manager que apunte a un ID de AMI.

Para especificar el parámetro mediante programación, utilice la siguiente sintaxis, donde `resolve:ssm` es el prefijo estándar y `parameter-name` es el nombre de parámetro único.

```
resolve:ssm:parameter-name
```

Los parámetros de Systems Manager tienen compatibilidad de versión. A cada iteración de un parámetro se le asigna un número de versión único. Puede hacer referencia a la versión del parámetro de la siguiente manera, donde `version` es el número de versión único. De forma predeterminada, se utiliza la última versión del parámetro cuando no se especifica ninguna versión.

```
resolve:ssm:parameter-name:version
```

Para iniciar una instancia con un parámetro público proporcionado por AWS, consulte Referencia de AMI a través de los parámetros de Systems Manager.

Console

Búsqueda de una AMI con un parámetro de Systems Manager

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En la barra de navegación, seleccione la región en la que se iniciarán las instancias. Puede seleccionar cualquier región disponible, independientemente de su ubicación.
3. En el panel de la consola, elija Launch Instance (Iniciar instancia).
4. En (Imágenes de aplicaciones y sistema operativo (imagen de máquina de Amazon), elija Buscar más AMI.
5. Elija el botón de flecha situado a la derecha de la barra de búsqueda y luego elija Buscar por parámetro de Systems Manager.
6. Para Parámetro de Systems Manager, seleccione un parámetro. El ID de AMI correspondiente aparece junto a Actualmente se resuelve en.
7. Elija Buscar. Las AMI que coinciden con el ID de AMI aparecen en la lista.

8. Seleccione la AMI de la lista y elija Seleccionar.

Para obtener más información sobre cómo iniciar una instancia con el asistente de inicialización de instancias, consulte Inicialización de una instancia de EC2 mediante el asistente de inicialización de instancias de la consola.

AWS CLI

Lanzamiento de una instancia mediante un parámetro de Systems Manager

Utilice el comando run-instances con la opción `--image-id`. En este ejemplom se utiliza un parámetro de Systems Manager llamado **`golden-ami`**, que especifica un ID de AMI.

```
--image-id resolve:ssm:/golden-ami
```

Puede crear versiones de un parámetro de Systems Manager. En el ejemplo siguiente, se especifica la versión 2 del parámetro **`golden-ami`**.

```
--image-id resolve:ssm:/golden-ami:2
```

PowerShell

Lanzamiento de una instancia mediante un parámetro de Systems Manager

Utilice el cmdlet New-EC2Instance con el parámetro `-ImageId`. En este ejemplom se utiliza un parámetro de Systems Manager llamado **`golden-ami`**, que especifica un ID de AMI.

```
-ImageId "resolve:ssm:/golden-ami"
```

Puede crear versiones de un parámetro de Systems Manager. En el ejemplo siguiente, se especifica la versión 2 del parámetro **`golden-ami`**.

```
-ImageId "resolve:ssm:/golden-ami:2"
```

Referencia de AMI a través de los parámetros de Systems Manager

AWS Systems Manager proporciona parámetros públicos para las AMI públicas mantenidas por AWS. Puede utilizar los parámetros públicos al lanzar instancias para asegurarse de que utiliza las AMI más recientes. Por ejemplo, el parámetro público `/aws/service/ami-amazon-linux-`

`latest/al2023-ami-kernel-default-arm64` está disponible en todas las regiones y siempre apunta a la versión más reciente de la AMI Amazon Linux 2023 para la arquitectura arm64 en una región determinada.

Los parámetros públicos están disponibles en las siguientes rutas:

- Linux – `/aws/service/ami-amazon-linux-latest`
- Windows – `/aws/service/ami-windows-latest`

Para obtener más información, consulte Trabajar con parámetros públicos en la Guía del usuario de AWS Systems Manager.

Buscar el parámetro de SSM de una AMI pública

Cuando describe una AMI pública, la respuesta incluye el parámetro asociado de AWS Systems Manager (SSM) en el campo `PublicSsmParameterName`. Utilice este parámetro para identificar el parámetro de SSM que siempre apunta a la versión más reciente de esa AMI.

Console

Para buscar el parámetro de SSM de una AMI pública

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione AMIs.
3. Seleccione una AMI pública.
4. En la pestaña Detalles, busque Nombre del parámetro de SSM público.

AWS CLI

Para buscar el parámetro de SSM de una AMI pública

Utilice el comando describe-images . La respuesta incluye el campo `PublicSsmParameterName` para las AMI públicas que tienen un parámetro de SSM asociado.

```
aws ec2 describe-images \
    --image-ids ami-0abcdef1234567890
```

El siguiente resultado de ejemplo muestra el campo `PublicSsmParameterName`. Se omitieron algunos campos para simplificar el ejemplo.

```
{
    "Images": [
        {
            "ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
            "Name": "al2023-ami-2023.7.20260601.0-kernel-6.1-x86_64",
            ...
            "PublicSsmParameterName": "aws/service/ami-amazon-linux-latest/al2023-
ami-kernel-default-x86_64"
        }
    ]
}
```

PowerShell

Para buscar el parámetro de SSM de una AMI pública

Utilice el cmdlet Get-EC2Image. La respuesta incluye el campo `PublicSsmParameterName` para las AMI públicas que tienen un parámetro de SSM asociado.

```
Get-EC2Image -ImageId ami-0abcdef1234567890
```

El siguiente resultado de ejemplo muestra el campo `PublicSsmParameterName`. Se omitieron algunos campos para simplificar el ejemplo.

```
ImageId                : ami-0abcdef1234567890
Name                   : al2023-ami-2023.7.20260601.0-kernel-6.1-x86_64
...
PublicSsmParameterName : aws/service/ami-amazon-linux-latest/al2023-ami-kernel-
default-x86_64
```

Enumeración de las AMI de Amazon Linux

AWS CLI

Enumeración de las AMI de Linux en la región de AWS actual

Use el comando get-parameters-by-path. El valor del parámetro `--path` es específico para las AMI de Linux.

```
aws ssm get-parameters-by-path \
    --path /aws/service/ami-amazon-linux-latest \
```

```
    --query "Parameters[].Name"
```

PowerShell

Enumeración de las AMI de Linux en la región de AWS actual

Use el cmdlet Get-SSMParametersByPath.

```
Get-SSMParametersByPath `
    -Path "/aws/service/ami-amazon-linux-latest" | `
    Sort-Object Name | Format-Table Name
```

Enumeración de las AMI de Windows

AWS CLI

Enumeración de las AMI de Windows en la región de AWS actual

Use el comando get-parameters-by-path. El valor del parámetro `--path` es específico para las AMI de Windows.

```
aws ssm get-parameters-by-path \
    --path /aws/service/ami-windows-latest \
    --query "Parameters[].Name"
```

PowerShell

Enumeración de las AMI de Windows en la región de AWS actual

Use el cmdlet Get-SSMParametersByPath.

```
Get-SSMParametersByPath `
    -Path "/aws/service/ami-windows-latest" | `
    Sort-Object Name | Format-Table Name
```

Lanzamiento de una instancia con un parámetro público

Para especificar el parámetro público en el lanzamiento de una instancia, use la siguiente sintaxis: `resolve:ssm:`*`public-parameter`*, donde `resolve:ssm` es el prefijo estándar y *`public-parameter`* es la ruta y el nombre del parámetro público.

AWS CLI

Para iniciar una instancia con un parámetro público

Utilice el comando run-instances con la opción `--image-id`. En este ejemplo, se utiliza el parámetro público de Systems Manager para el ID de imagen a fin de iniciar una instancia con la AMI de Amazon Linux 2023 más reciente

```
--image-id resolve:ssm:/aws/service/ami-amazon-linux-latest/al2023-ami-kernel-default-x86_64
```

PowerShell

Para iniciar una instancia con un parámetro público

Utilice el cmdlet New-EC2Instance con el parámetro `-ImageId`. En este ejemplo, se utiliza el parámetro público de Systems Manager para el ID de imagen a fin de iniciar una instancia con la AMI de Windows Server 2022 más reciente.

```
-ImageId "resolve:ssm:/aws/service/ami-windows-latest/Windows_Server-2022-English-Full-Base"
```

Para obtener más ejemplos de parámetros de Systems Manager, consulte Consulta de los últimos ID de AMI de Amazon Linux mediante el Almacén de parámetros de AWS Systems Manager y Consulta de las últimas AMI de Windows mediante el Almacén de parámetros de AWS Systems Manager.

AMI de pago en AWS Marketplace para las instancias de Amazon EC2

Una AMI pagada es una AMI que está a la venta en AWS Marketplace. AWS Marketplace es un almacenamiento en línea donde puede comprar software que se ejecuta en AWS; incluidas las AMI que se utilizan para iniciar la instancia de EC2. Las AMI de AWS Marketplace se organizan en categorías, como herramientas para desarrolladores, con el fin de permitirle encontrar productos que se adapten a sus necesidades. Para más información acerca de AWS Marketplace, vea el sitio web de AWS Marketplace.

Puede adquirir AMI de un tercero en AWS Marketplace, como las AMI que se incluyen en los contratos de servicio de organizaciones como Red Hat. También puede crear una AMI y venderla a

otros usuarios de Amazon EC2 en AWS Marketplace. La creación de una AMI segura y útil para el consumo público es un proceso bastante sencillo si se siguen unas directrices muy simples. Para obtener información acerca de cómo crear y utilizar AMI compartidas, consulte Descripción del uso de las AMI compartidas en Amazon EC2.

iniciar una instancia desde una AMI de pago es lo mismo que iniciarla desde cualquier otra AMI. No se requieren más parámetros. La instancia se paga de acuerdo con las tarifas que establece el propietario de la AMI, así como las tarifas de uso estándar de los servicios web relacionados; por ejemplo, la tarifa por hora de ejecutar un tipo de instancia m5.small en Amazon EC2. Podrían aplicarse impuestos adicionales. El propietario de la AMI de pago puede confirmar si una instancia concreta se lanzó utilizando la AMI de pago.

> **Important**
>
> Amazon DevPay ya no acepta nuevos vendedores o productos. AWS Marketplace es ahora la única plataforma de comercio electrónico unificada para la venta de software y servicios a través de AWS. Para obtener información acerca de cómo implementar y vender software desde AWS Marketplace, consulte Selling in AWS Marketplace. AWS Marketplace admite las AMI respaldadas por Amazon EBS.

Contenido

- Venta de una AMI en AWS Marketplace
- Buscar una AMI de pago
- Compra de una AMI de pago en AWS Marketplace
- Recuperación del código de producto de AWS Marketplace de la instancia
- Uso del soporte de pago para las ofertas de AWS Marketplace compatibles
- Facturas para AMI pagada y soportadas
- Administrar las suscripciones de AWS Marketplace

Venta de una AMI en AWS Marketplace

Puede vender la AMI mediante AWS Marketplace. AWS Marketplace ofrece una experiencia de compra organizada. Además, AWS Marketplace también admite características de AWS como puede ser el caso de las AMI basadas en Amazon EBS, las instancias reservadas o las instancias de spot.

Para obtener información acerca de cómo vender la AMI en AWS Marketplace, consulte Selling in AWS Marketplace.

Buscar una AMI de pago

Una AMI de pago es una imagen de máquina de Amazon (AMI) disponible para comprar. Una AMI de pago también tiene un código de producto. Puede encontrar las AMI disponibles para comprar en AWS Marketplace.

Console

Búsqueda de una AMI de pago

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija AMIs.
3. Elija Imágenes públicas como primer filtro.
4. Realice una de las siguientes acciones:
   - Si sabe el código de producto, elija Código de producto, luego = e introduzca el código.
   - Si no conoce el código del producto, en la barra de búsqueda, especifique el siguiente filtro: Alias del propietario=aws-marketplace. Especifique filtros adicionales según sea necesario.
5. Guarde el ID de la AMI.

AWS CLI

Búsqueda de una AMI de pago

Utilice el siguiente comando describe-images.

```
aws ec2 describe-images --owners aws-marketplace
```

La salida incluye un gran número de imágenes. Puede especificar filtros que le ayuden a determinar cuál es la AMI que necesita. Después de encontrar una AMI, especifique su ID en el siguiente comando para obtener el código de producto.

```
aws ec2 describe-images \
    --image-ids ami-0abcdef1234567890 \
    --query Images[*].ProductCodes[].ProductCodeId
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
[
    "cdef1234abc567def8EXAMPLE"
]
```

Si sabe el código de producto, puede filtrar los resultados por código de producto. Este ejemplo devuelve las AMI más recientes con el código de producto especificado.

```
aws ec2 describe-images \
    --filters "Name=product-code,Values=cdef1234abc567def8EXAMPLE" \
    --query "sort_by(Images, &CreationDate)[-1].[ImageId]"
```

PowerShell

Búsqueda de una AMI de pago

Utilice el cmdlet Get-EC2Image.

```
Get-EC2Image -Owner aws-marketplace
```

La salida incluye un gran número de imágenes. Puede especificar filtros que le ayuden a determinar cuál es la AMI que necesita. Después de encontrar una AMI, especifique su ID en el siguiente comando para obtener el código de producto.

```
(Get-EC2Image -ImageId ami-0abcdef1234567890).ProductCodes
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
ProductCodeId             ProductCodeType
-------------             ---------------
cdef1234abc567def8EXAMPLE marketplace
```

Si sabe el código de producto, puede filtrar los resultados por código de producto. Este ejemplo devuelve las AMI más recientes con el código de producto especificado.

```
(Get-EC2Image -Owner aws-marketplace -Filter @{"Name"="product-
code";"Value"="cdef1234abc567def8EXAMPLE"} | sort CreationDate -Descending | Select-
Object -First 1).ImageId
```

Compra de una AMI de pago en AWS Marketplace

Debe registrarse para (comprar) una AMI de pago antes de iniciar una instancia de Amazon EC2 con la AMI.

Por lo general, el vendedor de la AMI de pago le presenta información acerca de la AMI, incluido su precio y un enlace donde puede comprarla. Cuando elige el enlace, primero se le pide que inicie sesión en AWS y luego puede comprar la AMI.

Comprar una AMI de pago mediante la consola

Puede comprar una AMI de pago utilizando el launch wizard de Amazon EC2. Para obtener más información, consulte Inicialización de una instancia de Amazon EC2 desde una AMI de AWS Marketplace.

Suscribirse a un producto mediante AWS Marketplace

Para usar AWS Marketplace, debe tener una Cuenta de AWS. Para iniciar instancias desde los productos de AWS Marketplace, debe haberse registrado para utilizar el servicio de Amazon EC2 y haberse suscrito al producto desde el que inicia la instancia. Puede utilizar uno de los siguientes métodos para suscribirse a los productos de AWS Marketplace:

- Sitio web de AWS Marketplace: puede iniciar el software preconfigurado rápidamente con la característica de implementación de un clic. Para más información, consulte AMI-based products in AWS Marketplace.
- Launch wizard de Amazon EC2: puede buscar una AMI y iniciar una instancia directamente desde el asistente. Para obtener más información, consulte Inicialización de una instancia de Amazon EC2 desde una AMI de AWS Marketplace.

Recuperación del código de producto de AWS Marketplace de la instancia

Puede recuperar el código del producto de AWS Marketplace de la instancia mediante los metadatos de instancia. Si la instancia tiene un código de producto, Amazon EC2 lo devuelve. Para obtener más información acerca de la recuperación de metadatos, consulte Acceso a los metadatos de instancia de una instancia de EC2.

IMDSv2

Linux

Ejecute el siguiente comando en la instancia de Linux.

```
TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-
token-ttl-seconds: 21600"` \
    && curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/
meta-data/product-codes
```

Windows

Ejecute los siguientes cmdlets en la instancia de Windows.

```
[string]$token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds"
 = "21600"} `
    -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/api/token
```

```
Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} `
    -Method GET -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/product-codes
```

IMDSv1

Linux

Ejecute el siguiente comando en la instancia de Linux.

```
curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/product-codes
```

Windows

Ejecute el siguiente comando en la instancia de Windows.

```
Invoke-RestMethod -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/product-codes
```

Uso del soporte de pago para las ofertas de AWS Marketplace compatibles

Amazon EC2 también ofrece a los desarrolladores soporte de software (o AMI derivadas). Los desarrolladores pueden crear productos de soporte para cuyo uso se puede registrar. Durante el registro para recibir el producto de soporte, el desarrollador le proporciona un código de producto que debe asociar a la AMI. Esto permite al desarrollador confirmar que la instancia tiene derecho a

soporte. También garantiza que, cuando ejecute las instancias del producto, se le cobre según los términos que especifique el desarrollador.

Limitaciones

- Una vez establecido el atributo de código de producto, no se puede cambiar ni quitar.
- No puede usar un producto de soporte con instancias reservadas. Siempre pagará el precio que especifique el vendedor del producto de soporte.

AWS CLI

Asociación de un código de producto a la AMI

Utilice el comando modify-image-attribute.

```
aws ec2 modify-image-attribute \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --product-codes "cdef1234abc567def8EXAMPLE"
```

PowerShell

Asociación de un código de producto a la AMI

Utilice el cmdlet Edit-EC2ImageAttribute.

```
Edit-EC2ImageAttribute `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -ProductCode "cdef1234abc567def8EXAMPLE"
```

Facturas para AMI pagada y soportadas

Al final de mes, recibirá un correo electrónico con la cantidad que se ha cobrado en la tarjeta de crédito por el uso de alguna AMI de pago o admitida durante el mes. Esta factura es independiente de la factura habitual de Amazon EC2. Para obtener más información, consulte Paying for products en la Guía del comprador de AWS Marketplace.

Administrar las suscripciones de AWS Marketplace

En el sitio web de AWS Marketplace, puede consultar los detalles de la suscripción, ver las instrucciones de uso del proveedor, administrar las suscripciones y mucho más.

Verificación de los detalles de suscripción de

Para consultar los detalles de las suscripciones

1. Inicie sesión en la AWS Marketplace.
2. Elija Su cuenta de Marketplace.
3. Elija Administrar las suscripciones de software.
4. Se muestra una lista de las suscripciones activas. Elija Instrucciones de uso para ver instrucciones específicas de uso del producto, por ejemplo, un nombre de usuario para conectarse a la instancia en ejecución.

Cancelación de la suscripción

Note

- Cancelar una suscripción no termina las instancias iniciadas con esa AMI. Se continuará el cobro por las instancias en ejecución hasta su terminación. Debe terminar todas las instancias iniciadas con esa AMI para que el cobro de la suscripción se detenga.
- Después de cancelar la suscripción, ya no puede iniciar ninguna instancia desde esa AMI. Para volver a utilizar esa AMI, debe volver a suscribirse a ella, ya sea en el sitio web de AWS Marketplace o a través del asistente de inicialización en la consola de Amazon EC2.

Para cancelar una suscripción de AWS Marketplace

1. Para dejar de recibir cargos por la suscripción, asegúrese de terminar todas las instancias creadas a partir de esta.

   Warning

   La terminación de una instancia es permanente e irreversible.
   Después de terminar una instancia, ya no podrá conectarse a esta ni recuperarla. Todos los volúmenes de Amazon EBS asociados que estén configurados para eliminarse en la terminación también se eliminan de manera permanente y no se pueden recuperar. Todos los datos almacenados en volúmenes de almacén de instancias se perderán de forma permanente. Para obtener más información, consulte Cómo funciona la terminación de instancias.

> Antes de terminar una instancia, asegúrese de haber realizado una copia de seguridad en un almacenamiento persistente de todos los datos que necesite retener después de la terminación.

a. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
b. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
c. Seleccione la instancia y luego elija Estado de la instancia, Terminar (eliminar) instancia.
d. Cuando se le indique que confirme, elija Terminar (eliminar).

2. Inicie sesión en AWS Marketplace y elija Su cuenta de Marketplace y, a continuación, Administrar las suscripciones de software.
3. Elija Cancelar suscripción. Se le pide que confirme la cancelación.

Ciclo de vida de la AMI de Amazon EC2

Una imagen de máquina de Amazon (AMI) es una imagen que contiene la configuración de software requerida para configurar y arrancar una instancia. Debe especificar una AMI al iniciar una instancia. Puede utilizar las AMI proporcionadas por Amazon o crear sus propias AMI. La AMI debe estar ubicada en la Región de AWS en la que desea lanzar su instancia.

El ciclo de vida de una AMI incluye la creación, la copia, la obsolescencia, la desactivación y la eliminación (anulación del registro) de la AMI.

Crear AMI. Si bien Amazon proporciona AMI que puede usar para iniciar sus instancias, puede crear AMI personalizadas adaptadas a sus necesidades. Para crear una AMI personalizada, lance una instancia desde una AMI existente, personalice la instancia (por ejemplo, instale software y configure los ajustes del sistema operativo) y, a continuación, cree una AMI a partir de la instancia. Todas las personalizaciones de instancia se guardan en la nueva AMI, de modo que las instancias iniciadas desde su nueva AMI incluyen estas personalizaciones.

AMI certificables. Para crear una AMI que admita la atestación de instancias de EC2, consulte AMI verificables.

Copiar AMI. Puede usar una AMI para lanzar una instancia solo en la Región de AWS en la que se encuentra la AMI. Si necesita lanzar instancias con la misma configuración en varias regiones, copie la AMI a las otras regiones.

Retirar AMI. Para marcar una AMI como reemplazada o desactualizada, puede establecer una fecha de retiro inmediata o futura. Las AMI obsoletas se ocultan en las listas de AMI, pero los usuarios y los servicios pueden seguir utilizando AMI obsoletas si conocen el ID de la AMI.

Inhabilitar AMI. Para evitar que una AMI se use temporalmente, puede inhabilitarla. Cuando una AMI está deshabilitada, no puede utilizarse para lanzar nuevas instancias. Sin embargo, si vuelve a habilitar la AMI, puede volver a utilizarse para lanzar instancias. Recuerde que deshabilitar una AMI no afecta a las instancias existentes que ya hayan sido lanzadas desde ella.

Anular el registro DE (eliminar) AMI. Cuando ya no necesite una AMI, puede anular su registro, lo que impide que se utilice para lanzar nuevas instancias. Si la AMI cumple con una regla de retención, se traslada a la papelera de reciclaje, donde se puede restaurar antes de que venza su período de retención, tras lo cual se elimina permanentemente. Si no coincide con una regla de retención, se elimina permanentemente de forma inmediata. Tenga en cuenta que anular el registro de una AMI no afecta a las instancias existentes que se iniciaron desde la AMI.

Automatizar los ciclos de vida de las AMI. Puede utilizar Amazon Data Lifecycle Manager para automatizar la creación, retención, copia, obsolescencia y cancelación del registro de las AMI basadas en Amazon EBS y sus instantáneas de respaldo. También puede utilizar EC2 Image Builder para automatizar la creación, gestión e implementación de AMI personalizadas. Para obtener más información, consulte Automatizar las copias de seguridad con Amazon Data Lifecycle Manager en la Guía del usuario de Amazon EBS y la Guía del usuario de EC2 Image Builder.

Contenido

- Creación de una AMI basada en Amazon EBS
- Creación de una AMI basada en Amazon S3
- Creación de una AMI de Amazon EC2 con Windows Sysprep
- Copia de una AMI de Amazon EC2
- Almacenar y restaurar una AMI mediante S3
- Uso de la ascendencia de AMI para rastrear el origen de una AMI
- Uso de marcas de agua de AMI para rastrear e identificar las AMI
- Tipos de instancia permitidos para la AMI
- Administre y supervise el uso de la AMI
- Retirada de una AMI de Amazon EC2
- Inhabilitación de una AMI de Amazon EC2

- Anulación del registro de una AMI de Amazon EC2

Creación de una AMI basada en Amazon EBS

Puede crear su propia AMI basada en Amazon EBS a partir de una instancia de Amazon EC2 o de una instantánea del volumen raíz de una instancia de Amazon EC2.

Para crear una AMI basada en Amazon EBS, comience inicializando una instancia con una AMI basada en Amazon EBS. Esta AMI puede ser una que haya obtenido de AWS Marketplace, una que haya creado mediante VM Import/Export o cualquier otra AMI a la que tenga acceso. Tras personalizar la instancia para que cumpla sus requisitos específicos, cree y registre una AMI nueva. Puede utilizar la nueva AMI para inicializar nuevas instancias con sus personalizaciones..

> **Note**
>
> Para crear una AMI que admita la atestación de instancias de EC2, consulte AMI verificables.

Los procedimientos que se describen a continuación funcionan con instancias de Amazon EC2 respaldadas tanto por volúmenes de Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) cifrados (incluido el volumen raíz) como por volúmenes sin cifrar.


El proceso de creación de la AMI es diferente para las AMI basadas en Amazon S3. Para obtener más información, consulte Creación de una AMI basada en Amazon S3.

Contenido

- Descripción general de la creación de AMI a partir de una instancia
- Creación de una AMI a partir de una instancia
- Creación de una AMI a partir de una instantánea

Descripción general de la creación de AMI a partir de una instancia

En el siguiente diagrama se resume el proceso de creación de una AMI basada en Amazon EBS a partir de una instancia de EC2 en ejecución: comience con una AMI existente, lance una instancia, personalícela, cree una nueva AMI a partir de ella y, finalmente, lance una instancia de la nueva AMI. Los números del diagrama coinciden con los números de la siguiente descripción.



1 – AMI Nro. 1, comenzar con una AMI existente

Busque una AMI existente que sea similar a la AMI que desea crear. Esta puede ser una AMI que haya obtenido de AWS Marketplace, una AMI que haya creado mediante VM Import/Export o cualquier otra AMI a la que tenga acceso. Personalizará esta AMI según sus necesidades.

En el diagrama, Instantánea del volumen raíz de EBS Nro. 1 indica que la AMI es una AMI basada en Amazon EBS y que la información sobre el volumen raíz se almacena en esta instantánea.

2 – iniciar una instancia desde la AMI existente

La forma de configurar una AMI consiste en iniciar una instancia desde la AMI en la que desea basar la nueva AMI y, a continuación, personalizar la instancia (indicada en 3 en el diagrama). A continuación, creará una nueva AMI que incluya las personalizaciones (indicadas en 4 en el diagrama).

3 – instancia de EC2 Nro. 1, personalizar la instancia

Conéctese a la instancia y personalícela. La nueva AMI incluirá estas personalizaciones.

Puede realizar cualquiera de las siguientes acciones sobre la instancia para personalizarla y que se ajuste a sus necesidades:

- Instalar software y aplicaciones.
- Copiar datos.
- Reducir el tiempo de inicio al eliminar los archivos temporales y desfragmentar el disco duro
- Adjuntar volúmenes de EBS adicionales.

4 – Crear imagen

Cuando crea una AMI a partir de una instancia, Amazon EC2 apaga la instancia antes de crear la AMI para asegurarse de que todo lo que hay en la instancia está detenido y en un estado constante durante el proceso de creación. Si está seguro de que la instancia está en un estado coherente adecuado para la creación de una AMI, puede informar a Amazon EC2 de que no

apague y reinicie la instancia. Algunos sistemas de archivos, como XFS, pueden pausar y reanudar la actividad, de forma que sea seguro crear la imagen sin tener que reiniciar la instancia.

Durante el proceso de creación de la AMI, Amazon EC2 crea instantáneas del volumen raíz de la instancia y de cualquier otro volumen de EBS asociado a la instancia. Se le cobra por las instantáneas hasta que anule el registro de la AMI y las elimine. Si alguno de los volúmenes adjuntos a la instancia está cifrado, la nueva AMI solo se inicia correctamente en instancias que admiten el cifrado de Amazon EBS.

Según el tamaño de los volúmenes, el proceso de creación de la AMI puede tardar varios minutos en completarse (a veces, hasta 24 horas). Resulta más eficiente crear instantáneas de los volúmenes antes de crear la AMI. De esta forma, solo es necesario crear pequeñas instantáneas incrementales cuando se cree la AMI y, de esta manera, el proceso se completará más rápidamente (el tiempo total de creación de las instantáneas sigue siendo el mismo).

5 – AMI Nro. 2, nueva AMI

Una vez completado el proceso, tendrá una nueva AMI y una instantánea (instantánea Nro. 2) creada desde el volumen raíz de la instancia. Si agrega volúmenes del almacén de instancias o volúmenes de EBS a la instancia además del volumen raíz, la asignación de dispositivos de bloques de la nueva AMI contiene información relativa a esos volúmenes.

Amazon EC2 registra la AMI automáticamente.

6 – iniciar una instancia desde una nueva AMI

Puede utilizar la nueva AMI para iniciar una instancia.

7 – instancia de EC2 Nro. 2, nueva instancia

Cuando inicia una instancia con la nueva AMI, Amazon EC2 crea un nuevo volumen de EBS para el volumen raíz de la instancia mediante la instantánea. Si agregó volúmenes del almacén de instancias o volúmenes de EBS al personalizar la instancia, la asignación de dispositivos de bloques de la nueva AMI contendrá información relativa a esos volúmenes y las asignaciones de dispositivos de bloques de las instancias que lance desde la nueva AMI contendrán automáticamente información relativa a estos volúmenes. Los volúmenes de almacén de instancias especificados en la asignación de dispositivos de bloques de la nueva instancia son nuevos y no contienen ningún dato de los volúmenes de almacén de instancias de la instancia que usó para crear la AMI. Los datos en los volúmenes de EBS persisten. Para obtener más información, consulte Asignaciones de dispositivos de bloques para volúmenes en instancias de Amazon EC2.

Cuando cree una nueva instancia desde una AMI respaldada por EBS, deberá inicializar tanto su volumen raíz como cualquier almacenamiento de EBS adicional antes de ponerla en producción. Para obtener más información, consulte Inicializar volúmenes de Amazon EBS en la Guía del usuario de Amazon EBS.

Creación de una AMI a partir de una instancia

Si tiene una instancia existente, puede crear una AMI a partir de esta instancia.

Console

Para crear una AMI

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione la instancia desde la cual crear la AMI y, a continuación, elija Acciones, Imagen y plantillas, Crear imagen.

> **Tip**
>
> Si se deshabilita esta opción, la instancia no es una instancia con respaldo Amazon EBS.

4. En la página Crear imagen, especifique la siguiente información:

   a. En Nombre de la imagen, escriba un nombre único para la imagen, con un máximo de 127 caracteres.

   b. En Descripción de la imagen, ingrese una descripción opcional de la imagen con un máximo de 255 caracteres.

   c. En Reiniciar instancia, mantenga seleccionada la casilla de verificación (opción predeterminada) o bórrela.

   - Si la opción Reiniciar instancia está seleccionada, cuando Amazon EC2 crea la nueva AMI, reinicia la instancia para que pueda tomar instantáneas de los volúmenes asociados mientras los datos están en reposo para garantizar un estado coherente.
   - Si la opción Reiniciar instancia no está marcada, cuando Amazon EC2 crea la nueva AMI, no cierra ni reinicia la instancia.

> **Warning**
>
> Si desmarca Reiniciar instancia, no se puede garantizar la integridad del sistema de archivos de la imagen creada.

d. Volúmenes de instancia: puede modificar el volumen raíz, así como agregar más volúmenes de Amazon EBS y de almacén de instancias, de la siguiente manera:

   i. El volumen raíz se define en la primera fila.

      - A fin de cambiar el tamaño del volumen raíz, en Tamaño, introduzca el valor requerido.
      - Si selecciona Eliminar al terminar, cuando termina la instancia creada con esta AMI, se elimina el volumen de EBS. Si borra Eliminar al terminar, cuando termina la instancia, no se elimina el volumen de EBS. Para obtener más información, consulte Conservación de los datos cuando se termina una instancia.

   ii. Para agregar un volumen de EBS, elija Agregar volumen (lo que agrega una fila nueva). En Tipo de almacenamiento, elija EBS y rellene los campos de la fila. Cuando inicia una instancia desde la nueva AMI, los volúmenes adicionales se asocian de forma automática a la instancia. Los volúmenes vacíos se tienen que formatear y montar. Los volúmenes basados en una instantánea se deben montar.

   iii. Para añadir un volumen de almacén de instancias, consulte Adición de volúmenes del almacén de instancias a una AMI de Amazon EC2. Cuando inicia una instancia desde la nueva AMI, los volúmenes adicionales se inicializan y se montan de forma automática. Estos volúmenes no contienen datos de los volúmenes de almacén de instancias de la instancia en ejecución en la que ha basado la AMI.

e. Destino de la instantánea: si los volúmenes de sus instancias se encuentran en una zona local que admite instantáneas locales de EBS, elija dónde desea crear las instantáneas de la AMI:

   - Región de AWS: cree instantáneas en la región principal de la zona local de sus volúmenes.
   - Zona local de AWS: cree instantáneas en la misma zona local que sus volúmenes.

> **Note**
>
> Esta opción solo aparece en las zonas locales que admiten instantáneas locales de EBS y solo si la instancia se creó en una zona local. Si el volumen se encuentra en una región, esta opción no aparece y la instantánea se crea automáticamente en la misma región que el volumen. Para obtener más información, consulte Local snapshots in Local Zones en la Guía del usuario de Amazon EBS.

> **Important**
>
> Todas las instantáneas de los volúmenes de la instancia deben estar en la misma ubicación. Compruebe la ubicación de las instantáneas existentes. Si alguna instantánea existente se encuentra en una ubicación diferente a la del destino seleccionado, se producirá un error al crear la AMI.

f. Etiquetas: puede etiquetar la AMI y las instantáneas con las mismas etiquetas o con etiquetas diferentes.

- Para etiquetar la AMI y las instantáneas con las mismas etiquetas, elija Etiquetar imagen e instantáneas juntas. Las mismas etiquetas se aplican a la AMI y a todas las instantáneas que se crean.
- Para etiquetar la AMI y las instantáneas con etiquetas diferentes, elija Etiquetar imagen e instantáneas por separado. Se aplican diferentes etiquetas a la AMI y a las instantáneas que se crean. Sin embargo, todas las instantáneas obtienen las mismas etiquetas; no puede etiquetar cada instantánea con una etiqueta diferente.

Para agregar una etiqueta, elija Add tag (Agregar etiqueta) y especifique la clave y el valor de la etiqueta. Repita este proceso para cada etiqueta.

g. Cuando lo tenga todo listo para crear la AMI, seleccione Create image (Crear imagen).

5. Para ver el estado de la AMI mientras se crea:

a. En el panel de navegación, elija AMI.

b. Establezca el filtro en De mi propiedad y busque la AMI en la lista.

Al principio, el estado es `pending`, pero debe cambiar a `available` después de unos minutos.

6. (Opcional) Para ver la instantánea creada para la nueva AMI:

   a. Anote el ID de la AMI que encontró en el paso anterior.

   b. En el panel de navegación, elija Instantáneas.

   c. Establezca el filtro en De mi propiedad y, a continuación, busque la instantánea con el ID de la nueva AMI en la columna Descripción.

      Cuando se inicia una instancia desde esta AMI, Amazon EC2 usa esta instantánea para crear el volumen raíz de la instancia.

AWS CLI

Para crear una AMI

Utilice el comando create-image.

```
aws ec2 create-image \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --name "my-web-server" \
    --description "My web server image" \
    --no-reboot
```

PowerShell

Para crear una AMI

Utilice el cmdlet New-EC2Image.

```
New-EC2Image `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -Name "my-web-server" `
    -Description "My web server image" `
    -NoReboot $true
```

Creación de una AMI a partir de una instantánea

Si tiene una instantánea del volumen raíz de una instancia, puede crear una AMI a partir de esta instantánea.

> **Note**
>
> En la mayoría de los casos, las AMI para Windows, Red Hat, SUSE y SQL Server requieren que la información de licencia correcta esté presente en la AMI. Para obtener más información, consulte Comprender la información de facturación de la AMI. Al crear una AMI a partir de una instantánea, la operación `RegisterImage` deriva la información de facturación correcta de los metadatos de la instantánea, pero esto requiere que estén presentes los metadatos adecuados. Para comprobar si se aplicó la información de facturación correcta, compruebe el campo Detalles de la plataforma en la nueva AMI. Si el campo está vacío o no coincide con el código del sistema operativo esperado (por ejemplo, Windows, Red Hat, SUSE o SQL), la creación de la AMI no ha sido correcta, por lo que debe descartar la AMI y seguir las instrucciones que se indican en Creación de una AMI a partir de una instancia.

Console

Para crear una AMI a partir de una instantánea

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Instantáneas.
3. Seleccione la instantánea desde la cual crear la AMI y, a continuación, elija Acciones, Crear imagen a partir de una instantánea.
4. En la página Crear imagen a partir de una instantánea, especifique la siguiente información:
   a. En Nombre de imagen, ingrese un nombre descriptivo para la imagen.
   b. En Descripción, ingrese una breve descripción de la imagen.
   c. En Arquitectura, elija la arquitectura de la imagen. Elija i386 para 32-bit; x86_64 para 64-bit; arm64 para 64-bit ARM; o x86_64 para 64-bit macOS.
   d. En Nombre del dispositivo raíz, ingrese el nombre de dispositivo que utilizará para el volumen raíz. Para obtener más información, consulte Nombres de dispositivos para los volúmenes en las instancias de Amazon EC2.

e. En Tipo de virtualización, elija el tipo de virtualización que utilizarán las instancias iniciadas desde esta AMI. Para obtener más información, consulte Tipos de virtualización.

f. (Solo para virtualización paravirtual) En ID de kernel, seleccione el kernel del sistema operativo de la imagen. Si utiliza una instantánea del volumen raíz de una instancia, seleccione el mismo ID de kernel que la instancia original. Si no está seguro, utilice el kernel predeterminado.

g. (Solo para virtualización paravirtual) En ID de disco RAM, seleccione el disco RAM de la imagen. Si seleccionó un kernel específico, es posible que tenga que seleccionar un disco RAM específico con los controladores compatibles.

h. En Modo de arranque, elija el modo de arranque de la imagen o elija Usar valor predeterminado para que, cuando se inicie una instancia con esta AMI, lo haga con el modo de arranque compatible con el tipo de instancia. Para obtener más información, consulte Establecimiento del modo de arranque de una AMI de Amazon EC2.

i. (Opcional) En la sección Asignación de dispositivos de bloques, personalice el volumen raíz y agregue más volúmenes de datos.

   Para cada volumen, puede especificar el tamaño, el tipo, las características de rendimiento, el comportamiento de la eliminación al momento de la terminación y el estado de cifrado. Para el volumen raíz, el tamaño no puede ser menor que el tamaño de la instantánea. Para el tipo de volumen, el volumen SSD de uso general gp3 es la opción predeterminada.

j. (Opcional) En Etiquetas, puede agregar una o más etiquetas a la nueva AMI. Para agregar una etiqueta, elija Agregar etiqueta y especifique la clave y el valor de la etiqueta. Repita este proceso para cada etiqueta.

k. Cuando lo tenga todo listo para crear la AMI, seleccione Crear imagen.

5. (Solo para Windows, Red Hat, SUSE y SQL Server) Para comprobar si se aplicó la información de facturación correcta, compruebe el campo Detalles de la plataforma en la nueva AMI. Si el campo está vacío o no coincide con el código del sistema operativo esperado (por ejemplo, Windows o RedHat), la creación de la AMI no ha sido correcta, por lo que debe descartar la AMI y seguir las instrucciones que se indican en Creación de una AMI a partir de una instancia.

AWS CLI

Para crear una AMI a partir de una instantánea mediante la AWS CLI

Utilice el comando register-image.

```
aws ec2 register-image \
    --name my-image \
    --root-device-name /dev/xvda \
    --block-device-mappings DeviceName=/dev/
xvda,Ebs={SnapshotId=snap-0db2cf683925d191f}
```

PowerShell

Para crear una AMI a partir de una instantánea mediante PowerShell

Utilice el cmdlet Register-EC2Image.

```
$block = @{SnapshotId=snap-0db2cf683925d191f}
Register-EC2Image `
    -Name my-image `
    -RootDeviceName /dev/xvda `
    -BlockDeviceMapping @{DeviceName="/dev/xvda";Ebs=$block}
```

Creación de una AMI basada en Amazon S3

La AMI que se especifica cuando se inicia una instancia determina el tipo de volumen raíz.

Para crear una AMI de Linux basada en Amazon S3, comience desde una instancia que haya iniciado a partir de una AMI de Linux existente basada en Amazon S3. Una vez que haya personalizado la instancia según sus necesidades, agrupe el volumen y registre una nueva AMI, que puede utilizar para iniciar nuevas instancias con dicha configuración personalizada.

No puede crear una AMI de Windows basada en Amazon S3, ya que las AMI de Windows no admiten el almacén de instancias para el volumen raíz.

> **Important**
>
> Solo los siguientes tipos de instancias admiten un volumen del almacén de instancia como volumen raíz y requieren una AMI basada en Amazon S3: C1, C3, D2, I2, M1, M2, M3, R3 y X1.


El proceso de creación de la AMI es diferente para las AMI con respaldo en Amazon EBS. Para obtener más información, consulte Creación de una AMI basada en Amazon EBS.

Contenido

- Información general sobre la creación de AMI
- Requisitos previos
- Creación de una AMI desde una instancia de Amazon Linux
- Configuración de las herramientas de la AMI de Amazon EC2
- Referencia de las herramientas para las AMI de Amazon EC2
- Conversión de la AMI basada en Amazon S3 a una AMI basada en EBS

Información general sobre la creación de AMI

En el siguiente diagrama se resume el proceso de creación de una AMI desde una instancia con un volumen raíz del almacén de instancias.



En primer lugar, lance una instancia desde una AMI que sea similar a la AMI que desea crear. Puede conectarse a la instancia y personalizarla. Cuando la instancia esté configurada como desea, puede agruparla. El proceso de agrupación tarda unos minutos en completarse. Una vez se haya completo el proceso, tiene un paquete formado por un manifiesto de imágenes (`image.manifest.xml`) y archivos (`image.part.xx`) que contienen una plantilla para el volumen raíz. A continuación, cargue el paquete al bucket de Amazon S3 y registre la AMI.

> **Note**
>
> Para cargar objetos en un bucket de S3 para la AMI de Linux basada en Amazon S3, las ACL deben estar habilitadas para el bucket. De lo contrario, Amazon EC2 no podrá configurar las ACL en los objetos que se van a cargar. Si el bucket de destino utiliza la configuración impuesta por el propietario del bucket para la propiedad de objetos de S3, esto no funcionará porque las ACL están deshabilitadas. Para obtener más información, consulte Control de la propiedad de los objetos y desactivación de las ACL del bucket.

Cundo inicia una instancia utilizando la nueva AMI, se crea el volumen raíz de la instancia con el paquete que cargó en Amazon S3. El espacio de almacenamiento que utiliza el paquete en Amazon S3 genera cargos a la cuenta hasta que lo elimine. Para obtener más información, consulte Anulación del registro de una AMI de Amazon EC2.

Si añade volúmenes de almacén de instancias a la instancia además del volumen raíz, la asignación de dispositivos de bloques de la nueva AMI contiene información relativa a estos volúmenes y los mapeos de dispositivos de bloques de las instancias que lance desde la nueva AMI contienen automáticamente información relativa a estos volúmenes. Para obtener más información, consulte Asignaciones de dispositivos de bloques para volúmenes en instancias de Amazon EC2.

Requisitos previos

Antes de poder crear una AMI, debe ejecutar las siguientes tareas:

- Instalación de las herramientas de la AMI. Para obtener más información, consulte Configuración de las herramientas de la AMI de Amazon EC2.
- Instale la AWS CLI. Para obtener más información, consulte Introducción a AWS CLI.
- Asegúrese de tener un bucket de S3 para el paquete y de que su bucket tenga las ACL habilitadas. Para obtener más información sobre la configuración de las ACL, consulte Configuración de la ACL.

  - Para crear un bucket de S3 con la Consola de administración de AWS, abra la consola de Amazon S3 en https://console.aws.amazon.com/s3/ S3 y elija Crear bucket.
  - Para crear un bucket de S3 con la AWS CLI, puede utilizar el comando mb. Si la versión instalada de las herramientas de AMI es la 1.5.18 o posterior, también puede usar el comando `ec2-upload-bundle` para crear el bucket de S3. Para obtener más información, consulte ec2-upload-bundle.
- Asegúrese de que los archivos de la agrupación no estén cifrados en el bucket de S3. Si debe cifrar la AMI, puede utilizar en su lugar una AMI basada en EBS. Para obtener más información, consulte Usar el cifrado con las AMI con respaldo de EBS.
- Asegúrese de tener el ID de la cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte Visualización de identificadores de la Cuenta de AWS en la Guía de referencia de la Administración de cuentas de AWS.
- Asegúrese de tener credenciales para utilizar el AWS CLI. Para obtener más información, consulte Autenticación y credenciales de acceso para la AWS CLI en la Guía del usuario de AWS Command Line Interface.
- Asegúrese de tener un certificado X.509 y su correspondiente clave privada.
  - Si necesita crear un certificado X.509, consulte Gestionar certificados de firma. El certificado X.509 y la clave privada se utilizan para cifrar y descifrar la AMI.
  - [China (Pekín)] Utilice el certificado `$EC2_AMITOOL_HOME/etc/ec2/amitools/cert-ec2-cn-north-1.pem`.
  - [AWS GovCloud (EE. UU. Oeste)] Utilice el certificado `$EC2_AMITOOL_HOME/etc/ec2/amitools/cert-ec2-gov.pem`.
- Conéctese a la instancia y personalícela. Por ejemplo, puede instalar software y aplicaciones, copiar datos, eliminar archivos temporales y modificar la configuración de Linux.

Creación de una AMI desde una instancia de Amazon Linux

En los siguientes procedimientos se describe cómo crear una AMI desde una instancia con un volumen raíz del almacén de instancias que ejecuta Amazon Linux 1. Es posible que no funcionen para las instancias que ejecutan otras distribuciones de Linux.

Para prepararse para utilizar las herramientas de la AMI (solo instancias HVM)

1. Las herramientas de la AMI requieren GRUB Legacy para arrancar correctamente. Utilice el siguiente comando para instalar GRUB:

```
[ec2-user ~]$ sudo yum install -y grub
```

2. Instale los paquetes de administración de particiones con el siguiente comando:

```
[ec2-user ~]$ sudo yum install -y gdisk kpartx parted
```

Creación de una AMI desde una instancia de Amazon Linux con un volumen raíz del almacén de instancias

En este procedimiento se presupone que ha satisfecho los requisitos previos que se indican en Requisitos previos.

En el siguiente ejemplo, reemplace cada *marcador de posición del usuario* con su propia información.

1. Cargue las credenciales en la instancia. Estas credenciales se utilizan para garantizar que solo usted y Amazon EC2 pueden obtener acceso a la AMI.

   a. Cree un directorio temporal en la instancia para las credenciales del modo siguiente:

   ```
   [ec2-user ~]$ mkdir /tmp/cert
   ```

   Esto le permite excluir las credenciales de la imagen creada.

   b. Copie el certificado X.509 y la clave privada correspondiente del equipo en el directorio `/tmp/cert` de la instancia utilizando una herramienta de copia segura como scp. La opción `-i` *my-private-key*`.pem` del comando scp es la clave privada que utiliza para conectarse a la instancia con SSH, no la clave privada X.509. Por ejemplo:

   ```
   you@your_computer:~ $ scp -i my-private-key.pem /
   path/to/pk-HKZYKTAIG2ECMXYIBH3HXV4ZBEXAMPLE.pem /
   path/to/cert-HKZYKTAIG2ECMXYIBH3HXV4ZBEXAMPLE.pem ec2-
   user@ec2-203-0-113-25.compute-1.amazonaws.com:/tmp/cert/
   pk-HKZYKTAIG2ECMXYIBH3HXV4ZBEXAMPLE.pem  100%  717     0.7KB/s   00:00
   cert-HKZYKTAIG2ECMXYIBH3HXV4ZBEXAMPLE.pem  100%  685     0.7KB/s   00:00
   ```

   Puesto que se trata de archivos de texto sin formato, también puede abrir el certificado y la clave con un editor de texto y copiar el contenido en nuevos archivos en `/tmp/cert`.

2. Prepare el paquete a cargar en Amazon S3 ejecutando el comando ec2-bundle-vol desde dentro de la instancia. Asegúrese de especificar la opción `-e` para excluir el directorio en el que están almacenadas las credenciales. De forma predeterminada, el proceso de agrupación excluye los archivos que podrían contener información confidencial. Estos archivos incluyen `*.sw`, `*.swo`, `*.swp`, `*.pem`, `*.priv`, `*id_rsa*`, `*id_dsa*` `*.gpg`, `*.jks`, `*/.ssh/authorized_keys` y `*/.bash_history`. Para incluir todos estos archivos, use la opción `--no-filter`. Para incluir algunos de estos archivos, use la opción `--include`.

   > **Important**
   >
   > De forma predeterminada, el proceso de agrupación de la AMI crea una serie de archivos comprimidos y cifrados en el directorio `/tmp` que representa el volumen raíz. Si no dispone de suficiente espacio libre en disco en `/tmp` para almacenar el paquete, necesita especificar una ubicación distinta para almacenar el paquete mediante la opción `-d` *`/path/to/bundle/storage`*. Algunas instancias tienen almacenamiento efímero montado en `/mnt` o en `/media/ephemeral0` que puede utilizar, o también puede crear, asociar y montar un nuevo volumen de Amazon EBS para almacenar el paquete. Para obtener más información, consulte Creación de un volumen de Amazon EBS en la Guía del usuario de Amazon EBS.

   a. Debe ejecutar el comando ec2-bundle-vol como raíz. Para la mayoría de comandos, puede utilizar sudo para obtener permisos elevados, pero en este caso debe ejecutar sudo -E su para mantener las variables de entorno.

      ```
      [ec2-user ~]$ sudo -E su
      ```

      Tenga en cuenta que la pregunta bash ahora le identifica como el usuario raíz y que el signo de dólar se ha sustituido por un hash tag, lo que indica que se encuentra en un shell raíz:

      ```
      [root ec2-user]#
      ```

   b. Para crear el paquete de la AMI, ejecute el comando ec2-bundle-vol del modo siguiente:

      ```
      [root ec2-user]# ec2-bundle-vol -k /tmp/cert/pk-
      HKZYKTAIG2ECMXYIBH3HXV4ZBEXAMPLE.pem -c /tmp/cert/cert-
      ```

```
HKZYKTAIG2ECMXYIBH3HXV4ZBEXAMPLE.pem -u 123456789012 -r x86_64 -e /tmp/cert --
partition gpt
```

> **Note**
>
> En las regiones China (Pekín) y AWS GovCloud (EE. UU. Oeste), utilice el parámetro `--ec2cert` y especifique los certificados de acuerdo con lo indicado en los requisitos previos.

La creación de la imagen puede llevar unos minutos. Cuando el comando se complete, el directorio `/tmp` (o no predeterminado) contiene el paquete (`image.manifest.xml`, además de varios archivos `image.part.xx`).

c. Salga del shell raíz.

```
[root ec2-user]# exit
```

3. (Opcional) Para añadir más volúmenes de almacén de instancias, edite los mapeos de dispositivos de bloques del archivo `image.manifest.xml` de la AMI. Para obtener más información, consulte Asignaciones de dispositivos de bloques para volúmenes en instancias de Amazon EC2.

   a. Cree una copia de seguridad del archivo `image.manifest.xml`.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo cp /tmp/image.manifest.xml /tmp/image.manifest.xml.bak
   ```

   b. Reformatee el archivo `image.manifest.xml` para que sea más fácil de leer y editar.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo xmllint --format /tmp/image.manifest.xml.bak > /tmp/
   image.manifest.xml
   ```

   c. Edite los mapeos de dispositivos de bloques en `image.manifest.xml` con un editor de texto. En el siguiente ejemplo se muestra una nueva entrada para el volumen de almacén de instancias `ephemeral1`.

   > **Note**
   >
   > Para obtener una lista de los archivos excluidos, consulte ec2-bundle-vol.

```
    <block_device_mapping>
      <mapping>
        <virtual>ami</virtual>
        <device>sda</device>
      </mapping>
      <mapping>
        <virtual>ephemeral0</virtual>
        <device>sdb</device>
      </mapping>
      <mapping>
        <virtual>ephemeral1</virtual>
        <device>sdc</device>
      </mapping>
      <mapping>
        <virtual>root</virtual>
        <device>/dev/sda1</device>
      </mapping>
    </block_device_mapping>
```

d. Guarde el archivo `image.manifest.xml` y salga del editor de texto.

4. Para cargar el paquete a Amazon S3, ejecute el comando ec2-upload-bundle del modo siguiente.

```
[ec2-user ~]$ ec2-upload-bundle -b amzn-s3-demo-bucket/bundle_folder/bundle_name -
m /tmp/image.manifest.xml -a your_access_key_id -s your_secret_access_key
```

> **Important**
>
> Para registrar la AMI en una región distinta a US East (N. Virginia), debe especificar tanto la región de destino con la opción `--region` como una ruta para el bucket que ya exista en la región de destino o bien una ruta para el bucket exclusiva que pueda crearse en la región de destino.

5. (Opcional) Una vez que el bucket se ha cargado en Amazon S3, puede eliminar el paquete del directorio `/tmp` de la instancia utilizando el siguiente comando rm:

```
[ec2-user ~]$ sudo rm /tmp/image.manifest.xml /tmp/image.part.* /tmp/image
```

> **Important**
>
> Si ha especificado una ruta con la opción `-d /path/to/bundle/storage` en Step 2, utilice dicha ruta en lugar de `/tmp`.

6. Para registrar la AMI, ejecute el comando register-image del modo siguiente.

```
[ec2-user ~]$ aws ec2 register-image --image-location amzn-s3-demo-
bucket/bundle_folder/bundle_name/image.manifest.xml --name AMI_name --
virtualization-type hvm
```

> **Important**
>
> Si ha especificado previamente una región para el comando ec2-upload-bundle, especifique la misma región de nuevo para este comando.

Configuración de las herramientas de la AMI de Amazon EC2

Puede utilizar las herramientas de la AMI para crear y administrar AMI de Linux basadas en Amazon S3. Para utilizar las herramientas, debe instalarlas en su instancia de Linux. Las herramientas de la AMI están disponibles como un archivo RPM o como un archivo .zip para distribuciones Linux que no admiten RPM.

Para configurar las herramientas de la AMI con RPM

1. Instale Ruby utilizando el administrador de paquetes correspondiente de la distribución Linux, como, por ejemplo, yum. Por ejemplo:

```
[ec2-user ~]$ sudo yum install -y ruby
```

2. Descargue el archivo RPM utilizando una herramienta como wget o curl. Por ejemplo:

```
[ec2-user ~]$ wget https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads/ec2-ami-tools.noarch.rpm
```

3. Ejecute el comando siguiente para verificar la firma del archivo RPM:

```
[ec2-user ~]$ rpm -K ec2-ami-tools.noarch.rpm
```

El comando anterior debería indicar que los hashes SHA1 y MD5 del archivo son `OK`. Si el comando indica que dichos hashes son `NOT OK`, utilice el siguiente comando para ver los hashes SHA1 y MD5 del encabezado del archivo:

```
[ec2-user ~]$ rpm -Kv ec2-ami-tools.noarch.rpm
```

A continuación, compare los hashes SHA1 y MD5 del encabezado del archivo con los siguientes hashes verificados de las herramientas de la AMI para confirmar la autenticidad del archivo:

- SHA1 del encabezado: a1f662d6f25f69871104e6a62187fa4df508f880
- MD5: 9faff05258064e2f7909b66142de6782

Si los hashes SHA1 y MD5 del encabezado del archivo coinciden con los hashes verificados de las herramientas de la AMI, continúe con el siguiente paso.

4. Instale el RPM utilizando el siguiente comando:

```
[ec2-user ~]$ sudo yum install ec2-ami-tools.noarch.rpm
```

5. Verifique la instalación de las herramientas de la AMI utilizando el comando ec2-ami-tools-version.

```
[ec2-user ~]$ ec2-ami-tools-version
```

> **Note**
>
> Si recibe un error de carga, como "cannot load such file -- ec2/amitools/version (LoadError)", complete el siguiente paso para añadir la ubicación de la instalación de las herramientas de la AMI a la ruta `RUBYLIB`.

6. (Opcional) Si recibió un error en el paso anterior, añada la ubicación de la instalación de las herramientas de la AMI a la ruta `RUBYLIB`.

   a. Ejecute el siguiente comando para determinar las rutas a añadir.

```
[ec2-user ~]$ rpm -qil ec2-ami-tools | grep ec2/amitools/version
/usr/lib/ruby/site_ruby/ec2/amitools/version.rb
```

```
/usr/lib64/ruby/site_ruby/ec2/amitools/version.rb
```

En el ejemplo anterior, el archivo que falta según el error de carga anterior se ubica en `/usr/lib/ruby/site_ruby` y en `/usr/lib64/ruby/site_ruby`.

b. Añada las ubicaciones del paso anterior a la ruta `RUBYLIB`.

```
[ec2-user ~]$ export RUBYLIB=$RUBYLIB:/usr/lib/ruby/site_ruby:/usr/lib64/ruby/site_ruby
```

c. Verifique la instalación de las herramientas de la AMI utilizando el comando ec2-ami-tools-version.

```
[ec2-user ~]$ ec2-ami-tools-version
```

Para configurar las herramientas de la AMI con el archivo .zip

1. Instale Ruby y descomprima el archivo utilizando el administrador de paquetes correspondiente de la distribución Linux, como, por ejemplo apt-get. Por ejemplo:

```
[ec2-user ~]$ sudo apt-get update -y && sudo apt-get install -y ruby unzip
```

2. Descargue el archivo .zip utilizando una herramienta como wget o curl. Por ejemplo:

```
[ec2-user ~]$ wget https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads/ec2-ami-tools.zip
```

3. Descomprima los archivos en un directorio de instalación adecuado, como `/usr/local/ec2`.

```
[ec2-user ~]$ sudo mkdir -p /usr/local/ec2
$ sudo unzip ec2-ami-tools.zip -d /usr/local/ec2
```

Observe que el archivo .zip contiene una carpeta ec2-ami-tools-*x.x.x*, donde *x.x.x* es el número de versión de las herramientas (por ejemplo, `ec2-ami-tools-1.5.7`).

4. Establezca la variable de entorno `EC2_AMITOOL_HOME` en el directorio de instalación de las herramientas. Por ejemplo:

```
[ec2-user ~]$ export EC2_AMITOOL_HOME=/usr/local/ec2/ec2-ami-tools-x.x.x
```

5. Agregue las herramientas a la variable de entorno `PATH`. Por ejemplo:

```
[ec2-user ~]$ export PATH=$EC2_AMITOOL_HOME/bin:$PATH
```

6. Puede verificar la instalación de las herramientas de la AMI utilizando el comando ec2-ami-tools-version.

```
[ec2-user ~]$ ec2-ami-tools-version
```

Gestionar certificados de firma

Ciertos comandos de las herramientas de la AMI requieren un certificado de firma (denominado también certificado X.509). Debe crear el certificado y, a continuación, cargarlo en AWS. Por ejemplo, puede utilizar una herramienta de terceros, como de OpenSSL, para crear el certificado.

Para crear un certificado de firma

1. Instale y configure OpenSSL.
2. Cree una clave privada mediante el comando `openssl genrsa` y guarde la clave resultante en un archivo `.pem`. Le recomendamos que cree una clave RSA de 2 048 o 4 096 bits.

```
openssl genrsa 2048 > private-key.pem
```

3. Genere un certificado mediante el comando `openssl req`.

```
openssl req -new -x509 -nodes -sha256 -days 365 -key private-key.pem -outform PEM -
out certificate.pem
```

Para cargar el certificado a AWS, utilice el comando upload-signing-certificate.

```
aws iam upload-signing-certificate --user-name user-name --certificate-body
 file://path/to/certificate.pem
```

Para ver la lista de certificados de un usuario, utilice el comando list-signing-certificates:

```
aws iam list-signing-certificates --user-name user-name
```

Para deshabilitar o volver a habilitar un certificado de firma para un usuario, utilice el comando update-signing-certificate. El siguiente comando deshabilita el certificado:

```
aws iam update-signing-certificate --certificate-id OFHPLP4ZULTHYPMSYEX7O4BEXAMPLE --
status Inactive --user-name user-name
```

Para eliminar un certificado, utilice el comando delete-signing-certificate:

```
aws iam delete-signing-certificate --user-name user-name --certificate-
id OFHPLP4ZULTHYPMSYEX7O4BEXAMPLE
```

Referencia de las herramientas para las AMI de Amazon EC2

Puede utilizar los comandos de las herramientas de la AMI para crear y administrar AMI de Linux basadas en Amazon S3. Para configurar las herramientas, consulte Configuración de las herramientas de la AMI de Amazon EC2.

Para obtener información acerca de tus claves de acceso, consulte Managing access keys for IAM users (Administración de las claves de acceso para usuarios de IAM) en la Guía del usuario de IAM.

Comandos

- ec2-ami-tools-version
- ec2-bundle-image
- ec2-bundle-vol
- ec2-delete-bundle
- ec2-download-bundle
- ec2-migrate-manifest
- ec2-unbundle
- ec2-upload-bundle
- Opciones comunes de las herramientas para AMI

ec2-ami-tools-version

Descripción

Describe la versión de las herramientas para AMI.

Sintaxis

ec2-ami-tools-version

Output

La información de la versión.

Ejemplo

El comando de este ejemplo muestra la información de versión de las herramientas para AMI que está usando.

```
[ec2-user ~]$ ec2-ami-tools-version
1.5.2 20071010
```

ec2-bundle-image

Descripción

Crea una AMI de Linux basada en Amazon S3 a partir de una imagen del sistema operativo creada en un archivo de bucle invertido.

Sintaxis

ec2-bundle-image -c *path* -k *path* -u *account* -i *path* [-d *path*] [--ec2cert *path*] [-r *architecture*] [--productcodes *code1*,*code2*,...] [-B *mapping*] [-p *prefix*]

Opciones

`-c, --cert` path

El archivo RSA de certificado de clave pública en código PEM del usuario.

Obligatorio: sí

`-k, --privatekey` path

La ruta de un archivo de clave RSA en código PEM. Deberá especificar esta clave para desempaquetar este paquete, por lo que conviene guardarla en un lugar seguro. Observe que la clave no tiene que estar registrada en la cuenta de AWS.

Obligatorio: sí

`-u, --user` account

El ID de la cuenta de AWS del usuario sin guiones.

Obligatorio: sí

`-i, --image` path

La ruta de la imagen que se agrupa.

Obligatorio: sí

`-d, --destination` path

El directorio en el que se crea la agrupación.

Valor predeterminado: `/tmp`

Obligatorio: no

`--ec2cert` path

La ruta del certificado de clave pública Amazon EC2 X.509 utilizado para cifrar el manifiesto de la imagen.

Las regiones `us-gov-west-1` y `cn-north-1` usan un certificado de clave pública no predeterminado y la ruta de dicho certificado debe especificarse con esta opción. La ruta del certificado varía según el método de instalación de las herramientas para AMI. En Amazon Linux, los certificados se encuentran en `/opt/aws/amitools/ec2/etc/ec2/amitools/`. Si ha instalado las herramientas para AMI desde el archivo ZIP o RPM de Configuración de las herramientas de la AMI de Amazon EC2, los certificados se encuentran en `$EC2_AMITOOL_HOME/etc/ec2/amitools/`.

Obligatorio: solo para las regiones `us-gov-west-1` y `cn-north-1`.

`-r, --arch` architecture

Arquitectura de la imagen. Si no proporciona la arquitectura en la línea de comandos, se le pedirá cuando se inicie la agrupación.

Valores válidos: `i386` | `x86_64`

Requerido: No

`--productcodes` code1,code2,...

Los códigos de producto que se adjuntan a la imagen en el momento del registro, separados por comas.

Requerido: No

`-B, --block-device-mapping` mapping

Define el modo en que los dispositivos de bloques se exponen a una instancia de esta AMI si el tipo de instancia admite el dispositivo especificado.

Especifique una lista separada por comas de pares clave-valor, donde cada clave es un nombre virtual y cada valor es el nombre del dispositivo correspondiente. Entre los nombres virtuales se incluyen los siguientes:

- `ami`: el dispositivo del sistema de archivos raíz como lo ve la instancia
- `root`: el dispositivo del sistema de archivos raíz como lo ve el kernel
- `swap`: el dispositivo de intercambio como lo ve la instancia
- `ephemeralN`: el volumen N-simo del almacén de instancias

Requerido: No

`-p, --prefix` prefix

El prefijo del nombre de archivo para los archivos de AMI agrupados.

Valor predeterminado: el nombre del archivo de imagen. Por ejemplo, si la ruta de la imagen es `/var/spool/my-image/version-2/debian.img`, el prefijo predeterminado es `debian.img`.

Requerido: No

`--kernel` kernel_id

Obsoleto. Use register-image para establecer el kernel.

Requerido: No

`--ramdisk` ramdisk_id

Obsoleto. Use register-image para establecer el disco RAM si se requiere.

Obligatorio: no

Output

Mensajes de estado que describen las fases y los estados del proceso de agrupación.

Ejemplo

En este ejemplo se crea una AMI agrupada a partir de una imagen del sistema operativo que se creó en un archivo de bucle invertido.

```
[ec2-user ~]$ ec2-bundle-image -k pk-HKZYKTAIG2ECMXYIBH3HXV4ZBEXAMPLE.pem -c cert-HKZYKTAIG2ECMXYIBH3HXV4ZBEXAMPLE.pem -u 111122223333 -i image.img -d bundled/ -r x86_64
Please specify a value for arch [i386]:
Bundling image file...
Splitting bundled/image.gz.crypt...
Created image.part.00
Created image.part.01
Created image.part.02
Created image.part.03
Created image.part.04
Created image.part.05
Created image.part.06
Created image.part.07
Created image.part.08
Created image.part.09
Created image.part.10
Created image.part.11
Created image.part.12
Created image.part.13
Created image.part.14
Generating digests for each part...
Digests generated.
Creating bundle manifest...
ec2-bundle-image complete.
```

ec2-bundle-vol

Descripción

Crea una AMI de Linux basada en Amazon S3 comprimiendo, cifrando y firmando una copia del volumen raíz para la instancia.

Amazon EC2 intenta heredar los códigos de producto, la configuración del kernel, la configuración del disco RAM y el mapeo de los dispositivos de bloques de la instancia.

De forma predeterminada, el proceso de agrupación excluye los archivos que podrían contener información confidencial. Estos archivos incluyen `*.sw`, `*.swo`, `*.swp`, `*.pem`, `*.priv`, `*id_rsa*`, `*id_dsa*` `*.gpg`, `*.jks`, `*/.ssh/authorized_keys` y `*/.bash_history`. Para incluir todos

estos archivos, use la opción `--no-filter`. Para incluir algunos de estos archivos, use la opción `--include`.

Para obtener más información, consulte Creación de una AMI basada en Amazon S3.

Sintaxis

```
ec2-bundle-vol -c path -k path -u account [-d path] [--ec2cert path] [-
r architecture] [--productcodes code1,code2,...] [-B mapping] [--all] [-e
directory1,directory2,...] [-i file1,file2,...] [--no-filter] [-p prefix]
[-s size] [--[no-]inherit] [-v volume] [-P type] [-S script] [--fstab path]
[--generate-fstab] [--grub-config path]
```

Opciones

`-c, --cert` path

El archivo RSA de certificado de clave pública en código PEM del usuario.

Obligatorio: sí

`-k, --privatekey` path

La ruta del archivo de clave RSA en código PEM del usuario.

Obligatorio: sí

`-u, --user` account

El ID de la cuenta de AWS del usuario sin guiones.

Obligatorio: sí

`-d, --destination` destination

El directorio en el que se crea la agrupación.

Valor predeterminado: `/tmp`

Obligatorio: no

`--ec2cert` path

La ruta del certificado de clave pública Amazon EC2 X.509 utilizado para cifrar el manifiesto de la imagen.

Las regiones `us-gov-west-1` y `cn-north-1` usan un certificado de clave pública no predeterminado y la ruta de dicho certificado debe especificarse con esta opción. La ruta del certificado varía según el método de instalación de las herramientas para AMI. En Amazon Linux, los certificados se encuentran en `/opt/aws/amitools/ec2/etc/ec2/amitools/`. Si ha instalado las herramientas para AMI desde el archivo ZIP o RPM de Configuración de las herramientas de la AMI de Amazon EC2, los certificados se encuentran en `$EC2_AMITOOL_HOME/etc/ec2/amitools/`.

Obligatorio: solo para las regiones `us-gov-west-1` y `cn-north-1`.

`-r, --arch` architecture

La arquitectura de la imagen. Si no proporciona la arquitectura en la línea de comandos, se le pedirá que lo haga cuando se inicie la agrupación.

Valores válidos: `i386` | `x86_64`

Requerido: No

`--productcodes` code1,code2,...

Los códigos de producto que se adjuntan a la imagen en el momento del registro, separados por comas.

Requerido: No

`-B, --block-device-mapping` mapping

Define el modo en que los dispositivos de bloques se exponen a una instancia de esta AMI si el tipo de instancia admite el dispositivo especificado.

Especifique una lista separada por comas de pares clave-valor, donde cada clave es un nombre virtual y cada valor es el nombre del dispositivo correspondiente. Entre los nombres virtuales se incluyen los siguientes:

- `ami`: el dispositivo del sistema de archivos raíz como lo ve la instancia
- `root`: el dispositivo del sistema de archivos raíz como lo ve el kernel
- `swap`: el dispositivo de intercambio como lo ve la instancia
- `ephemeralN`: el volumen N-simo del almacén de instancias

Requerido: No

`-a, --all`

Agrupe todos los directorios, incluidos los que se encuentran en sistemas de archivos montados de forma remota.

Requerido: No

`-e, --exclude` directory1,directory2,...

Una lista de las rutas de directorio absolutas y los archivos que se excluyen de la operación de agrupación. Este parámetro sobrescribe la opción `--all`. Cuando se especifica la exclusión, los directorios y subdirectorios enumerados con el parámetro no se agruparán con el volumen.

Requerido: No

`-i, --include` file1,file2,...

Una lista de los archivos que se incluirán en la operación de agrupación. De lo contrario, los archivos especificados se excluirían de la AMI porque podrían contener información confidencial.

Requerido: No

`--no-filter`

Si se especifica, no excluiremos los archivos de la AMI porque podrían contener información confidencial.

Requerido: No

`-p, --prefix` prefix

El prefijo del nombre de archivo para los archivos de AMI agrupados.

Valor predeterminado: `image`

Requerido: No

`-s, --size` size

El tamaño, en MB (1024 * 1024 bytes), del archivo de imagen que se va a crear. El tamaño máximo es 10.240 MB.

Predeterminado: 10240

Requerido: No

`--[no-]inherit`

Indica si la imagen debería heredar los metadatos de la instancia (la opción predeterminada es heredar). La agrupación da error si habilita `--inherit` pero los metadatos de la instancia no son accesibles.

Requerido: No

`-v, --volume` volume

La ruta absoluta del volumen montado a partir del que se crea la agrupación.

Opción predeterminada: el directorio raíz (/)

Requerido: No

`-P, --partition` type

Indica si la imagen de disco debería usar una tabla de partición. Si no especifica un tipo de tabla de partición, la opción predeterminada es el tipo usado en el dispositivo de bloques del volumen, si se aplica; si no, la opción predeterminada es `gpt`.

Valores válidos: `mbr` | `gpt` | `none`

Requerido: No

`-S, --script` script

Un script de personalización que se ejecuta justo antes de la agrupación. El script debe esperar un argumento único, el punto de montaje del volumen.

Requerido: No

`--fstab` path

La ruta de fstab que se agrupa en la imagen. Si no se especifica, Amazon EC2 agrupa /etc/fstab.

Requerido: No

`--generate-fstab`

Agrupa el volumen usando fstab proporcionado por Amazon EC2.

Requerido: No

`--grub-config`

La ruta de un archivo de configuración de grub alternativo para agrupar en la imagen. De manera predeterminada, `ec2-bundle-vol` espera que `/boot/grub/menu.lst` o `/boot/grub/grub.conf` exista en la imagen clonada. Esta opción permite especificar la ruta de un archivo de configuración de grub alternativo que después se copiará sobre los predeterminados (si existen).

Requerido: No

`--kernel` kernel_id

Obsoleto. Use register-image para establecer el kernel.

Requerido: No

`--ramdisk`ramdisk_id

Obsoleto. Use register-image para establecer el disco RAM si se requiere.

Obligatorio: no

Output

Mensajes de estado que describen las fases y los estados de la agrupación.

Ejemplo

En este ejemplo se crea una AMI agrupada comprimiendo, cifrando y firmando una instantánea del sistema de archivos raíz del equipo local.

```
[ec2-user ~]$ ec2-bundle-vol -d /mnt -k pk-HKZYKTAIG2ECMXYIBH3HXV4ZBEXAMPLE.pem -c
 cert-HKZYKTAIG2ECMXYIBH3HXV4ZBEXAMPLE.pem -u 111122223333 -r x86_64
  Copying / into the image file /mnt/image...
  Excluding:
       sys
       dev/shm
       proc
       dev/pts
       proc/sys/fs/binfmt_misc
       dev
       media
       mnt
```

```
      proc
      sys
      tmp/image
      mnt/img-mnt
1+0 records in
1+0 records out
mke2fs 1.38 (30-Jun-2005)
warning: 256 blocks unused.

Splitting /mnt/image.gz.crypt...
Created image.part.00
Created image.part.01
Created image.part.02
Created image.part.03
...
Created image.part.22
Created image.part.23
Generating digests for each part...
Digests generated.
Creating bundle manifest...
Bundle Volume complete.
```

ec2-delete-bundle

Descripción

Elimina la agrupación especificada del almacenamiento de Amazon S3. Después de eliminar una agrupación, no podrá iniciar instancias de la AMI correspondiente.

Sintaxis

ec2-delete-bundle -b *bucket* -a *access_key_id* -s *secret_access_key* [-t *token*] [--url *url*] [--region *region*] [--sigv *version*] [-m *path*] [-p *prefix*] [--clear] [--retry] [-y]

Opciones

`-b, --bucket` bucket

El nombre del bucket de Amazon S3 que contienen la AMI agrupada, seguido de un prefijo de ruta delimitado por '/' opcional

Obligatorio: sí

`-a, --access-key` access_key_id

El ID de la clave de acceso de AWS.

Obligatorio: sí

`-s, --secret-key` secret_access_key

La clave de acceso secreta de AWS.

Obligatorio: sí

`-t, --delegation-token` token

El token de delegación que se pasa junto con la solicitud de AWS. Para obtener más información, consulte Credenciales de seguridad temporales en la Guía del usuario de IAM.

Obligatorio: solo cuando se utilizan credenciales de seguridad temporales.

Valor predeterminado: el valor de la variable de entorno `AWS_DELEGATION_TOKEN` (si se ha establecido).

`--region`region

La región que se usa en la firma de la solicitud.

Valor predeterminado: `us-east-1`

Obligatorio: obligatorio si se usa la versión 4 de firma

`--sigv`version

La versión de la firma que se usará cuando se firme la solicitud.

Valores válidos: `2` | `4`

Valor predeterminado: `4`

Requerido: No

`-m, --manifest`path

La ruta del archivo de manifiesto.

Obligatorio: debe especificar `--prefix` o `--manifest`.

`-p, --prefix` prefix

El prefijo del nombre de archivo de la AMI asociada. Proporcione el prefijo completo. Por ejemplo, si el prefijo es image.img, use `-p image.img` y no `-p image`.

Obligatorio: debe especificar `--prefix` o `--manifest`.

`--clear`

Elimina el bucket de Amazon S3 si está vacío después de eliminar la agrupación especificada.

Requerido: No

`--retry`

Reintenta automáticamente en todos los errores de Amazon S3, hasta cinco veces por operación.

Requerido: No

`-y, --yes`

Supone automáticamente que la respuesta a todas las peticiones es afirmativa.

Obligatorio: no

Output

Amazon EC2 muestra mensajes de estado que indican las fases y el estado del proceso de eliminación.

Ejemplo

En este ejemplo se elimina una agrupación de Amazon S3.

```
[ec2-user ~]$ ec2-delete-bundle -b amzn-s3-demo-bucket -a your_access_key_id -
s your_secret_access_key
Deleting files:
amzn-s3-demo-bucket/image.manifest.xml
amzn-s3-demo-bucket/image.part.00
amzn-s3-demo-bucket/image.part.01
amzn-s3-demo-bucket/image.part.02
amzn-s3-demo-bucket/image.part.03
amzn-s3-demo-bucket/image.part.04
```

```
amzn-s3-demo-bucket/image.part.05
amzn-s3-demo-bucket/image.part.06
Continue? [y/n]
y
Deleted amzn-s3-demo-bucket/image.manifest.xml
Deleted amzn-s3-demo-bucket/image.part.00
Deleted amzn-s3-demo-bucket/image.part.01
Deleted amzn-s3-demo-bucket/image.part.02
Deleted amzn-s3-demo-bucket/image.part.03
Deleted amzn-s3-demo-bucket/image.part.04
Deleted amzn-s3-demo-bucket/image.part.05
Deleted amzn-s3-demo-bucket/image.part.06
ec2-delete-bundle complete.
```

ec2-download-bundle

Descripción

Descarga las AMI de Linux basadas en Amazon S3 especificadas del almacén de Amazon S3.

Sintaxis

ec2-download-bundle -b *bucket* -a *access_key_id* -s *secret_access_key* -k *path* [--url *url*] [--region *region*] [--sigv *version*] [-m *file*] [-p *prefix*] [-d *directory*] [--retry]

Opciones

`-b, --bucket` bucket

El nombre del bucket de Amazon S3 en el que se encuentra la agrupación, seguido de un prefijo de ruta delimitado por '/' opcional.

Obligatorio: sí

`-a, --access-key` access_key_id

El ID de la clave de acceso de AWS.

Obligatorio: sí

`-s, --secret-key` secret_access_key

La clave de acceso secreta de AWS.

Obligatorio: sí

`-k, --privatekey` path

La clave privada usada para descifrar el manifiesto.

Obligatorio: sí

`--url` url

La URL del servicio Amazon S3.

Valor predeterminado: `https://s3.amazonaws.com/`

Requerido: No

`--region` region

La región que se usa en la firma de la solicitud.

Valor predeterminado: `us-east-1`

Obligatorio: obligatorio si se usa la versión 4 de firma

`--sigv` version

La versión de la firma que se usará cuando se firme la solicitud.

Valores válidos: `2` | `4`

Valor predeterminado: `4`

Requerido: No

`-m, --manifest` file

El nombre del archivo de manifiesto (sin la ruta). Recomendamos que especifique el manifiesto (`-m`) o un prefijo (`-p`).

Requerido: No

`-p, --prefix` prefix

El prefijo de nombre de archivo de los archivos de la AMI agrupados.

Valor predeterminado: `image`

Requerido: No

`-d, --directory` directory

El directorio donde se guarda la agrupación descargada. El directorio debe existir.

Valor predeterminado: el directorio de trabajo actual.

Requerido: No

`--retry`

Reintenta automáticamente en todos los errores de Amazon S3, hasta cinco veces por operación.

Obligatorio: no

Output

Se muestran los mensajes de estado que indican las distintas fases del proceso de descarga.

Ejemplo

En este ejemplo se crea el directorio `bundled` (usando el comando de Linux mkdir) y se descarga la agrupación desde el bucket de Amazon S3 `amzn-s3-demo-bucket`.

```
[ec2-user ~]$ mkdir bundled
[ec2-user ~]$ ec2-download-bundle -b amzn-s3-demo-bucket/bundles/bundle_name
 -m image.manifest.xml -a your_access_key_id -s your_secret_access_key -k pk-
HKZYKTAIG2ECMXYIBH3HXV4ZBEXAMPLE.pem -d mybundle
Downloading manifest image.manifest.xml from amzn-s3-demo-bucket to mybundle/
image.manifest.xml ...
Downloading part image.part.00 from amzn-s3-demo-bucket/bundles/bundle_name to
 mybundle/image.part.00 ...
Downloaded image.part.00 from amzn-s3-demo-bucket
Downloading part image.part.01 from amzn-s3-demo-bucket/bundles/bundle_name to
 mybundle/image.part.01 ...
Downloaded image.part.01 from amzn-s3-demo-bucket
Downloading part image.part.02 from amzn-s3-demo-bucket/bundles/bundle_name to
 mybundle/image.part.02 ...
Downloaded image.part.02 from amzn-s3-demo-bucket
Downloading part image.part.03 from amzn-s3-demo-bucket/bundles/bundle_name to
 mybundle/image.part.03 ...
```

```
Downloaded image.part.03 from amzn-s3-demo-bucket
Downloading part image.part.04 from amzn-s3-demo-bucket/bundles/bundle_name to
 mybundle/image.part.04 ...
Downloaded image.part.04 from amzn-s3-demo-bucket
Downloading part image.part.05 from amzn-s3-demo-bucket/bundles/bundle_name to
 mybundle/image.part.05 ...
Downloaded image.part.05 from amzn-s3-demo-bucket
Downloading part image.part.06 from amzn-s3-demo-bucket/bundles/bundle_name to
 mybundle/image.part.06 ...
Downloaded image.part.06 from amzn-s3-demo-bucket
```

ec2-migrate-manifest

Descripción

Modifica una AMI de Linux basada en Amazon S3 (por ejemplo, su certificado, kernel y disco RAM) para que admita una región diferente.

Sintaxis

```
ec2-migrate-manifest -c path -k path -m path {(-a access_key_id -
s secret_access_key --region region) | (--no-mapping)} [--ec2cert
ec2_cert_path] [--kernel kernel-id] [--ramdisk ramdisk_id]
```

Opciones

`-c, --cert` path

El archivo RSA de certificado de clave pública en código PEM del usuario.

Obligatorio: sí

`-k, --privatekey` path

La ruta del archivo de clave RSA en código PEM del usuario.

Obligatorio: sí

`--manifest` path

La ruta del archivo de manifiesto.

Obligatorio: sí

`-a, --access-key` access_key_id

El ID de la clave de acceso de AWS.

Obligatorio: obligatorio si se utiliza el mapeo automático.

`-s, --secret-key` secret_access_key

La clave de acceso secreta de AWS.

Obligatorio: obligatorio si se utiliza el mapeo automático.

`--region` region

La región que se busca en el archivo de mapeo.

Obligatorio: obligatorio si se utiliza el mapeo automático.

`--no-mapping`

Deshabilita el mapeo automático de los kernels y discos RAM.

Durante la migración, Amazon EC2 remplaza el kernel y el disco RAM en el archivo de manifiesto con un kernel y un disco RAM diseñado para la región de destino. Salvo que se proporcione el parámetro `--no-mapping`, `ec2-migrate-bundle` puede usar las operaciones `DescribeRegions` y `DescribeImages` para llevar a cabo mapeos automáticos.

Obligatorio: obligatorio si no proporciona las opciones `-a`, `-s` y `--region` usadas para el mapeo automático.

`--ec2cert` path

La ruta del certificado de clave pública Amazon EC2 X.509 utilizado para cifrar el manifiesto de la imagen.

Las regiones `us-gov-west-1` y `cn-north-1` usan un certificado de clave pública no predeterminado y la ruta de dicho certificado debe especificarse con esta opción. La ruta del certificado varía según el método de instalación de las herramientas para AMI. En Amazon Linux, los certificados se encuentran en `/opt/aws/amitools/ec2/etc/ec2/amitools/`. Si ha instalado las herramientas para AMI del archivo ZIP en Configuración de las herramientas de la AMI de Amazon EC2, los certificados se encuentran en `$EC2_AMITOOL_HOME/etc/ec2/amitools/`.

Obligatorio: solo para las regiones `us-gov-west-1` y `cn-north-1`.

`--kernel` kernel_id

El ID del kernel que se va seleccionar.

> **Important**
>
> Recomendamos que use PV-GRUB en lugar de kernels y discos RAM. Para obtener más información, consulte User provided kernels en la Guía del usuario de Amazon Linux 2.

Obligatorio: no

`--ramdisk` ramdisk_id

El ID del disco RAM para seleccionar.

> **Important**
>
> Recomendamos que use PV-GRUB en lugar de kernels y discos RAM. Para obtener más información, consulte User provided kernels en la Guía del usuario de Amazon Linux 2.

Obligatorio: no

Output

Mensajes de estado que describen las fases y los estados del proceso de agrupación.

Ejemplo

En este ejemplo se copia la AMI especificada en el manifiesto `my-ami.manifest.xml` de EE. UU. en la UE.

```
[ec2-user ~]$ ec2-migrate-manifest --manifest my-ami.manifest.xml
 --cert cert-HKZYKTAIG2ECMXYIBH3HXV4ZBZQ55CLO.pem --privatekey pk-
HKZYKTAIG2ECMXYIBH3HXV4ZBZQ55CLO.pem --region eu-west-1

Backing up manifest...
Successfully migrated my-ami.manifest.xml It is now suitable for use in eu-west-1.
```

ec2-unbundle

Descripción

Crea de nuevo la agrupación desde una AMI de Linux basada en Amazon S3.

Sintaxis

ec2-unbundle -k *path* -m *path* [-s *source_directory*] [-d *destination_directory*]

Opciones

`-k, --privatekey` path

La ruta del archivo de clave RSA en código PEM.

Obligatorio: sí

`-m, --manifest` path

La ruta del archivo de manifiesto.

Obligatorio: sí

`-s, --source` source_directory

El directorio que contiene la agrupación.

Valor predeterminado: el directorio actual.

Requerido: No

`-d, --destination` destination_directory

El directorio donde se desagrupa la AMI. El directorio de destino debe existir.

Valor predeterminado: el directorio actual.

Obligatorio: no

Ejemplo

En este ejemplo de Linux y UNIX se desagrupa la AMI especificada en el archivo `image.manifest.xml`.

```
[ec2-user ~]$ mkdir unbundled
$ ec2-unbundle -m mybundle/image.manifest.xml -k pk-
HKZYKTAIG2ECMXYIBH3HXV4ZBEXAMPLE.pem -s mybundle -d unbundled
$ ls -l unbundled
total 1025008
-rw-r--r-- 1 root root 1048578048 Aug 25 23:46 image.img
```

Output

Se muestran los mensajes de estado que indican las distintas fases del proceso de desagrupación.

ec2-upload-bundle

Descripción

Carga en Amazon S3 el paquete de una AMI de Linux basada en Amazon S3 y establece las listas de control de acceso (ACL) adecuadas en los objetos cargados. Para obtener más información, consulte Creación de una AMI basada en Amazon S3.

> **Note**
>
> Para cargar objetos en un bucket de S3 para la AMI de Linux basada en Amazon S3, las ACL deben estar habilitadas para el bucket. De lo contrario, Amazon EC2 no podrá configurar las ACL en los objetos que se van a cargar. Si el bucket de destino utiliza la configuración impuesta por el propietario del bucket para la propiedad de objetos de S3, esto no funcionará porque las ACL están deshabilitadas. Para obtener más información, consulte Control de la propiedad de los objetos y desactivación de las ACL del bucket.

Sintaxis

```
ec2-upload-bundle -b bucket -a access_key_id -s secret_access_key [-t
token] -m path [--url url] [--region region] [--sigv version] [--acl acl]
[-d directory] [--part part] [--retry] [--skipmanifest]
```

Opciones

`-b, --bucket` bucket

El nombre del bucket de Amazon S3 donde se almacena la agrupación, seguido de un prefijo de ruta delimitado por '/' opcional. Si el bucket no existe, se crea si se dispone del nombre del

bucket. Además, si el bucket no existe y la versión de las herramientas de AMI es la 1.5.18 o posterior, este comando establece las ACL del bucket.

Obligatorio: sí

`-a, --access-key` access_key_id

El ID de la clave de acceso de AWS.

Obligatorio: sí

`-s, --secret-key` secret_access_key

La clave de acceso secreta de AWS.

Obligatorio: sí

`-t, --delegation-token` token

El token de delegación que se pasa junto con la solicitud de AWS. Para obtener más información, consulte Credenciales de seguridad temporales en la Guía del usuario de IAM.

Obligatorio: solo cuando se utilizan credenciales de seguridad temporales.

Valor predeterminado: el valor de la variable de entorno `AWS_DELEGATION_TOKEN` (si se ha establecido).

`-m, --manifest` path

La ruta del archivo de manifiesto. El archivo de manifiesto se crea durante el proceso de agrupación y se puede encontrar en el directorio que contiene la agrupación.

Obligatorio: sí

`--url` url

Obsoleto. Use la opción `--region` en su lugar salvo que el bucket esté restringido a la ubicación `EU` (y no `eu-west-1`). La marca `--location` es el único modo de controlar esa limitación de ubicación específica.

La URL de servicio del punto de conexión de Amazon S3

Valor predeterminado: `https://s3.amazonaws.com/`

Requerido: No

`--region` region

La región que se va a usar en la firma de la solicitud del bucket de destino de S3.

- Si el bucket no existe y no especifica una región, la herramienta crea el bucket sin una limitación de ubicación (en `us-east-1`).
- Si el bucket no existe y especifica una región, la herramienta crea el bucket en la región especificada.
- Si el bucket existe y no especifica una región, la herramienta usa la ubicación del bucket.
- Si el bucket existe y especifica `us-east-1` como región, la herramienta usa la ubicación del bucket sin ningún mensaje de error y cualquier archivo existente que coincida se sobrescribe.
- Si el bucket existe y especifica una región (distinta de `us-east-1`) que no coincida con la ubicación real del bucket, la herramienta sale sin dar error.

Si el bucket esté restringido a la ubicación EU (y no `eu-west-1`), use la marca `--location` en su lugar. La marca `--location` es el único modo de controlar esa limitación de ubicación específica.

Valor predeterminado: `us-east-1`

Obligatorio: obligatorio si se usa la versión 4 de firma

`--sigv` version

La versión de la firma que se usará cuando se firme la solicitud.

Valores válidos: `2` | `4`

Valor predeterminado: `4`

Requerido: No

`--acl` acl

La política de la lista de control de acceso de la imagen agrupada.

Valores válidos: `public-read` | `aws-exec-read`

Valor predeterminado: `aws-exec-read`

Requerido: No

`-d, --directory` directory

El directorio que contiene las partes de AMI agrupadas.

Valor predeterminado: el directorio que contiene el archivo de manifiesto (consulte la opción `-m`).

Requerido: No

`--part` part

Comienza a cargar la parte especificada y todas las partes subsecuentes. Por ejemplo, `--part 04`.

Requerido: No

`--retry`

Reintenta automáticamente en todos los errores de Amazon S3, hasta cinco veces por operación.

Requerido: No

`--skipmanifest`

No carga el manifiesto.

Requerido: No

`--location` location

Obsoleto. Use la opción `--region` en su lugar, salvo que el bucket esté restringido a la ubicación EU (y no `eu-west-1`). La marca `--location` es el único modo de controlar esa limitación de ubicación específica.

La restricción de ubicación del bucket de Amazon S3 de destino. Si el bucket existe y especifica una ubicación que no coincide con la ubicación real del bucket, la herramienta sale sin dar error. Si el bucket existe y no especifica una ubicación, la herramienta usa la ubicación del bucket. Si el bucket no existe y especifica una ubicación, la herramienta crea el bucket en la ubicación especificada. Si el bucket no existe y no especifica una ubicación, la herramienta crea el bucket sin una restricción de ubicación (en `us-east-1`).

Valor predeterminado: si se especifica `--region`, la ubicación se establece en esa región especificada. Si no se especifica `--region`, la ubicación predeterminada es `us-east-1`.

Obligatorio: no

Output

Amazon EC2 muestra mensajes de estado que indican las fases y el estado del proceso de carga.

Ejemplo

En este ejemplo se carga la agrupación especificada en el manifiesto `image.manifest.xml`.

```
[ec2-user ~]$ ec2-upload-bundle -b amzn-s3-demo-bucket/bundles/bundle_name -m
 image.manifest.xml -a your_access_key_id -s your_secret_access_key
Creating bucket...
Uploading bundled image parts to the S3 bucket amzn-s3-demo-bucket ...
Uploaded image.part.00
Uploaded image.part.01
Uploaded image.part.02
Uploaded image.part.03
Uploaded image.part.04
Uploaded image.part.05
Uploaded image.part.06
Uploaded image.part.07
Uploaded image.part.08
Uploaded image.part.09
Uploaded image.part.10
Uploaded image.part.11
Uploaded image.part.12
Uploaded image.part.13
Uploaded image.part.14
Uploading manifest ...
Uploaded manifest.
Bundle upload completed.
```

Opciones comunes de las herramientas para AMI

La mayoría de las herramientas para AMI aceptan los siguientes parámetros opcionales.

`--help, -h`

Muestra el mensaje de ayuda.

`--version`

Muestra la versión y el aviso de copyright.

`--manual`

Muestra la entrada manual.

`--batch`

Se ejecuta en modo por lotes y se suspenden las preguntas interactivas.

`--debug`

Muestra información que puede ser útil para la solución de problemas.

Conversión de la AMI basada en Amazon S3 a una AMI basada en EBS

Puede convertir una AMI de Linux basada en Amazon S3 de la que sea propietario a una AMI de Linux basada en Amazon EBS.

> **Important**
>
> No puede convertir una AMI que no le pertenece.

Conversión de una AMI basada en Amazon S3 a una AMI basada en Amazon EBS.

1. Lance una instancia de Amazon Linux desde una AMI respaldada por Amazon EBS. Para obtener más información, consulte Inicialización de una instancia de EC2 mediante el asistente de inicialización de instancias de la consola. Las instancias de Amazon Linux tienen las herramientas de la AMI y la AWS CLI preinstaladas.
2. Cargue la clave privada X.509 que utilizó para agrupar la AMI basada en Amazon S3 a la instancia. Esta clave se utiliza para garantizar que solo usted y Amazon EC2 pueden obtener acceso a la AMI.

   a. Cree un directorio temporal en la instancia para la clave privada X.509 del modo siguiente:

   ```
   [ec2-user ~]$ mkdir /tmp/cert
   ```

   b. Copie la clave privada X.509 del equipo en el directorio `/tmp/cert` de la instancia utilizando una herramienta de copia segura como scp. El parámetro *`my-private-key`* del siguiente comando es la clave privada que utiliza para conectarse a la instancia con SSH. Por ejemplo:

```
you@your_computer:~ $ scp -i my-private-key.pem /
path/to/pk-HKZYKTAIG2ECMXYIBH3HXV4ZBEXAMPLE.pem ec2-
user@ec2-203-0-113-25.compute-1.amazonaws.com:/tmp/cert/
pk-HKZYKTAIG2ECMXYIBH3HXV4ZBEXAMPLE.pem  100%  717     0.7KB/s   00:00
```

3. Configurar las variables de entorno para usar el AWS CLI. Para obtener más información, consulte Environment variables.

   a. (Recomendado) Configure las variables de entorno para la clave de acceso, la clave secreta y el token de acceso de AWS.

   ```
   [ec2-user ~]$ export AWS_ACCESS_KEY_ID=your_access_key_id
   [ec2-user ~]$ export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=your_secret_access_key
   [ec2-user ~]$ export AWS_SESSION_TOKEN=your_session_token
   ```

   b. Configure las variables de entorno para la clave de acceso y la clave secreta de AWS.

   ```
   [ec2-user ~]$ export AWS_ACCESS_KEY_ID=your_access_key_id
   [ec2-user ~]$ export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=your_secret_access_key
   ```

4. Prepare un volumen de Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) para la nueva AMI.

   a. Cree un volumen de EBS vacío en la misma zona de disponibilidad que la instancia con el comando create-volume. Observe el ID de volumen en el resultado del comando.

   > **Important**
   >
   > Este volumen de EBS debe tener el mismo tamaño o un tamaño mayor que el del volumen raíz del almacén de instancias original.

   ```
   aws ec2 create-volume \
       --size 10 \
       --region us-west-2 \
       --availability-zone us-west-2b
   ```

   b. Asocie el volumen a la instancia respaldada por Amazon EBS utilizando el comando attach-volume.

   ```
   aws ec2 attach-volume \
   ```

```
    --volume-id vol-01234567890abcdef \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --region us-west-2
```

5. Cree una carpeta para el paquete.

```
[ec2-user ~]$ mkdir /tmp/bundle
```

6. Descargue el paquete para la AMI basada en almacén de instancias en `/tmp/bundle` utilizando el comando ec2-download-bundle.

```
[ec2-user ~]$ ec2-download-bundle -b amzn-s3-demo-bucket/bundle_folder/bundle_name
 -m image.manifest.xml -a $AWS_ACCESS_KEY_ID -s $AWS_SECRET_ACCESS_KEY --
privatekey /path/to/pk-HKZYKTAIG2ECMXYIBH3HXV4ZBEXAMPLE.pem -d /tmp/bundle
```

7. Reconstituya el archivo de imagen desde el paquete utilizando el comando ec2-unbundle.

   a. Cambie los directorios a la carpeta del paquete.

```
[ec2-user ~]$ cd /tmp/bundle/
```

   b. Ejecute el comando ec2-unbundle.

```
[ec2-user bundle]$ ec2-unbundle -m image.manifest.xml --privatekey /path/to/pk-
HKZYKTAIG2ECMXYIBH3HXV4ZBEXAMPLE.pem
```

8. Copie los archivos de la imagen desagrupada al nuevo volumen de EBS.

```
[ec2-user bundle]$ sudo dd if=/tmp/bundle/image of=/dev/sdb bs=1M
```

9. Sondee el volumen por si existiera alguna partición nueva sin agrupar.

```
[ec2-user bundle]$ sudo partprobe /dev/sdb1
```

10. Muestre los dispositivos de bloques para encontrar el nombre de dispositivo a montar.

```
[ec2-user bundle]$ lsblk
NAME         MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
/dev/sda    202:0    0   8G  0 disk
##/dev/sda1 202:1    0   8G  0 part /
/dev/sdb    202:80   0  10G  0 disk
##/dev/sdb1 202:81   0  10G  0 part
```

En este ejemplo, la partición a montar es `/dev/sdb1`, pero el nombre de dispositivo probablemente será diferente. Si el volumen no está particionado, el dispositivo a montar será similar a `/dev/sdb` (sin el dígito final de la partición del dispositivo).

11. Cree un punto de montaje para el nuevo volumen de EBS y monte el volumen.

```
[ec2-user bundle]$ sudo mkdir /mnt/ebs
[ec2-user bundle]$ sudo mount /dev/sdb1 /mnt/ebs
```

12. Abra el archivo `/etc/fstab` del volumen de EBS con el editor de texto que prefiera (por ejemplo vim o nano) y elimine cualquier entrada para volúmenes (efímeros) de almacén de instancias. Puesto que el volumen de EBS está montado en `/mnt/ebs`, el archivo `fstab` se ubica en `/mnt/ebs/etc/fstab`.

```
[ec2-user bundle]$ sudo nano /mnt/ebs/etc/fstab
#
LABEL=/     /           ext4    defaults,noatime  1   1
tmpfs       /dev/shm    tmpfs   defaults        0   0
devpts      /dev/pts    devpts  gid=5,mode=620  0   0
sysfs       /sys        sysfs   defaults        0   0
proc        /proc       proc    defaults        0   0
/dev/sdb        /media/ephemeral0       auto    defaults,comment=cloudconfig    0
     2
```

En este ejemplo se debe eliminar la última línea.

13. Desmonte el volumen y sepárelo de la instancia.

```
[ec2-user bundle]$ sudo umount /mnt/ebs
[ec2-user bundle]$ aws ec2 detach-volume --volume-id vol-01234567890abcdef --
region us-west-2
```

14. Cree una AMI desde el nuevo volumen de EBS del modo siguiente.

    a. Cree una instantánea del nuevo volumen de EBS.

```
[ec2-user bundle]$ aws ec2 create-snapshot --region us-west-2 --description
 "your_snapshot_description" --volume-id vol-01234567890abcdef
```

    b. Verifique que la instantánea esté completa.

```
[ec2-user bundle]$ aws ec2 describe-snapshots --region us-west-2 --snapshot-
id snap-0abcdef1234567890
```

c. Identifique la arquitectura del procesador, el tipo de virtualización y la imagen del kernel (`aki`) utilizados en la AMI original con el comando describe-images. Para este paso, necesita el ID de AMI de la AMI original basada en Amazon S3.

```
[ec2-user bundle]$ aws ec2 describe-images --region us-west-2 --image-
id ami-0abcdef1234567890 --output text
IMAGES x86_64 amazon/amzn-ami-pv-2013.09.2.x86_64-s3 ami-8ef297be amazon
 available public machine aki-fc8f11cc instance-store paravirtual xen
```

En este ejemplo, la arquitectura es `x86_64` y el ID de la imagen del kernel es `aki-fc8f11cc`. Utilice estos valores en el siguiente paso. Si el resultado del comando anterior también muestra un `ari` ID, anótelo también.

d. Registre la nueva AMI con el ID de la instantánea del nuevo volumen de EBS y los valores del paso anterior. Si el resultado del comando anterior mostró un ID `ari`, inclúyalo en el siguiente comando con `--ramdisk-id` *`ari_id`*.

```
[ec2-user bundle]$ aws ec2 register-image --region us-west-2 --
name your_new_ami_name --block-device-mappings DeviceName=device-
name,Ebs={SnapshotId=snap-0abcdef1234567890} --virtualization-type paravirtual
 --architecture x86_64 --kernel-id aki-fc8f11cc --root-device-name device-name
```

15. (Opcional) Una vez que haya probado que puede iniciar una instancia desde la nueva AMI, puede eliminar el volumen de EBS que creó para este procedimiento.

```
aws ec2 delete-volume --volume-id vol-01234567890abcdef
```

Creación de una AMI de Amazon EC2 con Windows Sysprep

La herramienta Microsoft System Preparation (Windows Sysprep) crea una versión generalizada del sistema operativo, en la que se elimina la configuración del sistema específica de la instancia antes de capturar una nueva imagen.

Recomendamos que utilice EC2 Image Builder para automatizar la creación, administración e implementación de imágenes de servidor “doradas” personalizadas, seguras y actualizadas que estén preinstaladas y preconfiguradas con software y configuración.

También puede usar Windows Sysprep para crear una AMI estándar con los agentes de lanzamiento de Windows: EC2Launch v2, EC2Launch y EC2Config.

> **Important**
>
> No utilice Windows Sysprep para crear una copia de seguridad de la instancia. Windows Sysprep elimina información específica del sistema; la eliminación de dicha información podría tener consecuencias no deseadas para la copia de seguridad de la instancia.

Para solucionar problemas de Windows Sysprep, consulte Solución de problemas de Sysprep con instancias de Amazon EC2 para Windows.

Contenido

- Fases de Windows Sysprep
- Antes de empezar
- Creación de una AMI mediante Windows Sysprep con EC2Launch v2
- Creación de una AMI mediante Windows Sysprep con EC2Launch
- Creación de una AMI mediante Windows Sysprep con EC2Config

Fases de Windows Sysprep

Windows Sysprep se ejecuta mediante las siguientes fases:

- Generalize: la herramienta Sysprep elimina la información y las configuraciones específicas de la imagen. Por ejemplo, Windows Sysprep elimina el identificador de seguridad (SID), el nombre del equipo, los registros de eventos y los controladores específicos, por citar solo algunos. Una vez completada esta fase, el sistema operativo (OS) está listo para crear una AMI.

> **Note**
>
> Cuando ejecuta Windows Sysprep con los agentes de inicialización de Windows, el sistema evita que se eliminen los controladores porque `PersistAllDeviceInstalls` está establecido como verdadero de forma predeterminada.

- Specialize: La configuración "Plug and Play" analiza el equipo e instala controladores para cualquier dispositivo detectado. La herramienta Sysprep genera los requisitos del sistema operativo, como el nombre del equipo y el SID. Opcionalmente, puede ejecutar comandos en esta fase.
- Out-of-Box Experience (OOBE): el sistema ejecuta una versión abreviada de Windows Setup y le solicita que escriba información como el idioma del sistema, la zona horaria y una organización registrada. Al ejecutar Windows Sysprep con los agentes de inicialización de Windows, el archivo de respuestas automatiza esta fase.

Antes de empezar

- Antes de ejecutar Windows Sysprep, se recomienda que elimine todas las cuentas de usuarios locales y todos los perfiles de cuentas distintos de la cuenta de un único administrador en la que se ejecutará Windows Sysprep. Si ejecuta Windows Sysprep con otras cuentas y perfiles, es posible que se produzca un comportamiento inesperado, incluida la pérdida de datos del perfil o la imposibilidad de completar Windows Sysprep.
- Obtenga más información sobre la descripción general de Sysprep.
- Obtenga información sobre qué roles de servidor admite Sysprep.

Creación de una AMI mediante Windows Sysprep con EC2Launch v2

Cuando crea una imagen a partir de una instancia con el agente de EC2Launch v2 instalado, EC2Launch v2 realiza tareas específicas a medida que se prepara la imagen. Esto incluye trabajar con Windows Sysprep. Para obtener más información, consulte the section called “Fases de Windows Sysprep”.

Contenido

- Acciones de Windows Sysprep
- Después de Sysprep

- Ejecutar Windows Sysprep con EC2Launch v2

Acciones de Windows Sysprep

Windows Sysprep y EC2Launch v2 realizan las siguientes acciones al preparar una imagen.

1. Cuando elige Shutdown with Sysprep en el cuadro de diálogo de EC2Launch settings, el sistema ejecuta el comando `ec2launch sysprep`.
2. EC2Launch v2 edita el contenido del archivo `unattend.xml` leyendo el valor del registro en `HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\International\LocaleName`. El archivo se encuentra en el siguiente directorio: `C:\ProgramData\Amazon\EC2Launch\sysprep`.
3. El sistema ejecuta `BeforeSysprep.cmd`. Este comando crea una clave del Registro como la siguiente:

   reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" /v fDenyTSConnections /t REG_DWORD /d 1 /f

   La clave de registro deshabilita las conexiones RDP hasta que se vuelvan a habilitar. Deshabilitar las conexiones RDP es una medida de seguridad necesaria porque, durante la primera sesión de arranque tras ejecutarse Windows Sysprep, hay un breve período en el que RDP habilita las conexiones y la contraseña del administrador está vacía.
4. El servicio EC2Launch v2 llama a Windows Sysprep mediante la ejecución del siguiente comando:

   sysprep.exe /oobe /generalize /shutdown /unattend: "C:\ProgramData\Amazon\EC2Launch \sysprep\unattend.xml"

Fase Generalize

- EC2Launch v2 elimina la información y la configuración específicas de la imagen, como el nombre del equipo y el SID. Si la instancia pertenece a un dominio, se elimina de dicho dominio. El archivo de respuestas `unattend.xml` incluye la siguiente configuración que afecta a esta fase:
  - PersistAllDeviceInstalls: Esta configuración evita que Windows Setup elimine y vuelva a configurar dispositivos, lo que acelera el proceso de preparación de imágenes, ya que las AMI de Amazon requieren la ejecución de ciertos controladores y la nueva detección de dichos controladores podría llevar tiempo.
  - DoNotCleanUpNonPresentDevices: Esta configuración conserva la información Plug and Play de los dispositivos que no están presentes en ese momento.

- Windows Sysprep apaga el sistema operativo al prepararse para crear la AMI. El sistema inicia una nueva instancia o bien inicia la instancia original.

Fase Specialize

El sistema genera los requisitos específicos del sistema operativo, como el nombre del equipo y un SID. Además, el sistema realiza las siguientes acciones en función de la configuración que especifique en el archivo de respuestas `unattend.xml`.

- CopyProfile: Windows Sysprep se puede configurar para eliminar todos los perfiles de usuario, incluido el perfil de administrador integrado. Esta configuración conserva la cuenta de administrador incorporada para que cualquier personalización que realice en la cuenta se traslade a la nueva imagen. El valor predeterminado es `True`.

  CopyProfile sustituye el perfil predeterminado con el perfil de administrador local existente. Todas las cuentas en las que inicie sesión después de ejecutar Windows Sysprep recibirán una copia de dicho perfil y su contenido en el primer inicio de sesión.

  Si no tiene ninguna personalización de perfiles de usuario específica que desee trasladar a la nueva imagen, cambie esta configuración a `False`. Windows Sysprep eliminará todos los perfiles de usuario (esto permite ahorrar tiempo y espacio en disco).
- TimeZone: de forma predeterminada, la zona horaria está establecida en tiempo universal coordinado (UTC).
- Synchronous command with order 1: El sistema ejecuta el siguiente comando que habilita la cuenta de administrador y especifica el requisito de contraseña:

```
net user Administrator /ACTIVE:YES /LOGONPASSWORDCHG:NO /EXPIRES:NEVER /
PASSWORDREQ:YES
```

- Synchronous command with order 2: El sistema codifica la contraseña de administrador. Esta medida de seguridad está diseñada para evitar que se pueda acceder a la instancia después de que Windows Sysprep se complete si no configuró la tarea `setAdminAccount`.

  El sistema ejecuta el siguiente comando desde el directorio local de agentes de lanzamiento (`C:\Program Files\Amazon\EC2Launch\`).

```
EC2Launch.exe internal randomize-password --username Administrator
```

- Para habilitar las conexiones de escritorio remoto, el sistema establece la clave de registro de Terminal Server `fDenyTSConnections` en falso.

Fase OOBE

1. El sistema especifica las siguientes configuraciones mediante el archivo de respuesta de EC2Launch v2:
   - `<InputLocale>en-US</InputLocale>`
   - `<SystemLocale>en-US</SystemLocale>`
   - `<UILanguage>en-US</UILanguage>`
   - `<UserLocale>en-US</UserLocale>`
   - `<HideEULAPage>true</HideEULAPage>`
   - `<HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE>`
   - `<ProtectYourPC>3</ProtectYourPC>`
   - `<BluetoothTaskbarIconEnabled>false</BluetoothTaskbarIconEnabled>`
   - `<TimeZone>UTC</TimeZone>`
   - `<RegisteredOrganization>Amazon.com</RegisteredOrganization>`
   - `<RegisteredOwner>EC2</RegisteredOwner>`

   > **Note**
   >
   > Durante las fases de generalización y especialización, EC2Launch v2 monitorea el estado del sistema operativo. Si EC2Launch v2 detecta que el sistema operativo se encuentra en una fase de Sysprep, publica el siguiente mensaje en el registro del sistema:
   > Se está configurando Windows. SysprepState=IMAGE_STATE_UNDEPLOYABLE

2. El sistema ejecuta EC2Launch v2.

Después de Sysprep

Después de que Windows Sysprep se complete, EC2Launch v2 envía el siguiente mensaje a la salida de la consola:

```
Windows sysprep configuration complete.
```

A continuación, EC2Launch v2 realiza las siguientes acciones:

1. Lee el contenido del archivo `agent-config.yml` y ejecuta las tareas configuradas.
2. Ejecuta todas las tareas de la etapa `preReady`.
3. Después de que finalice, envía un mensaje `Windows is ready` a los registros del sistema de la instancia.
4. Ejecuta todas las tareas de la etapa `PostReady`.

Para obtener más información acerca de EC2Launch v2, consulte Uso del agente EC2Launch v2 para realizar tareas durante la inicialización de una instancia de EC2.

Ejecutar Windows Sysprep con EC2Launch v2

Utilice el siguiente procedimiento para crear una AMI estandarizada mediante Windows Sysprep con EC2Launch v2.

1. En la consola de Amazon EC2, localice una AMI que desee duplicar.
2. Lance y conéctese a la instancia de Windows.
3. Configuración personalizada
    a. En el menú de Inicio de Windows, busque y elija Configuración de Amazon EC2Launch. Para obtener más información sobre las opciones y la configuración del cuadro de diálogo Configuración de EC2Launch de Amazon, consulte Configuración de EC2Launch v2 en instancias de Windows.
    b. Si ha realizado cambios, seleccione Guardar antes de cerrar.
4. Seleccione Cerrar con Sysprep o Cerrar sin Sysprep.

Cuando se le solicite que confirme que desea ejecutar Windows Sysprep y cerrar la instancia, haga clic en Sí. EC2Launch v2 ejecuta Windows Sysprep. A continuación, se cierra la sesión en la instancia y esta se cierra. Si comprueba la página Instancias en la consola de Amazon EC2, el estado de la instancia cambia de `Running` a `Stopping` a `Stopped`. En este momento, es seguro crear una AMI desde esta instancia.

Puede invocar la herramienta Windows Sysprep manualmente desde la línea de comando utilizando el siguiente comando:

```
"%programfiles%\amazon\ec2launch\ec2launch.exe" sysprep --shutdown=true
```

Creación de una AMI mediante Windows Sysprep con EC2Launch

Cuando crea una imagen a partir de una instancia con el agente de EC2Launch instalado, EC2Launch realiza tareas específicas a medida que se prepara la imagen. Esto incluye trabajar con Windows Sysprep. Para obtener más información, consulte the section called “Fases de Windows Sysprep”.

EC2Launch ofrece un archivo de respuestas predeterminado y archivos por lotes para Windows Sysprep que automatizan y protegen el proceso de preparación de imágenes de la AMI. Es opcional modificar estos archivos. Estos archivos se encuentran de manera predeterminada en el siguiente directorio: `C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Sysprep`.

> **Important**
>
> No utilice Windows Sysprep para crear una copia de seguridad de la instancia. Windows Sysprep elimina la información específica del sistema. Si elimina esta información, podrían producirse consecuencias no deseadas en una copia de seguridad de instancias.

Contenido

- Archivos por lotes y respuestas de EC2Launch para Windows Sysprep
- Ejecute Windows Sysprep con EC2Launch
- Actualice las rutas de metadatos/KMS para Server 2016 y versiones posteriores al iniciar una AMI personalizada.

Archivos por lotes y respuestas de EC2Launch para Windows Sysprep

El archivo de respuestas EC2Launch y los archivos por lotes de Windows Sysprep incluyen lo siguiente:

`Unattend.xml`

Este es el archivo de respuestas predeterminado. Si ejecuta `SysprepInstance.ps1` o elige ShutdownWithSysprep en la interfaz de usuario, el sistema lee los ajustes en este archivo.

`BeforeSysprep.cmd`

Personalice este archivo por lotes para que ejecute comandos antes de que EC2Launch ejecute Windows Sysprep.

`SysprepSpecialize.cmd`


Personalice este archivo por lotes para que ejecute comandos durante la fase de specialize de Windows Sysprep.

Ejecute Windows Sysprep con EC2Launch

En la instalación completa de Windows Server 2016 y versiones posteriores (con la experiencia de escritorio), puede ejecutar Windows Sysprep con EC2Launch manualmente o con la aplicación EC2 Launch Settings.

Para ejecutar Windows Sysprep mediante la aplicación EC2Launch Settings

1. En la consola de Amazon EC2, localice o cree una AMI de Windows Server 2016 o posterior.
2. Lance una instancia de Windows desde la AMI.
3. Conéctese a la instancia de Windows y personalícela.
4. Busque la aplicación EC2LaunchSettings y ejecútela. De forma predeterminada, se encuentra en el siguiente directorio: `C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Settings`.



5. Seleccione o borre las opciones que correspondan. Esta configuración se almacena en el archivo `LaunchConfig.json`.

6. En Contraseña del administrador, realice una de las acciones siguientes:

   - Elija Asignación al azar. EC2Launch genera una contraseña y la cifra usando la clave del usuario. El sistema deshabilita esta configuración tras la inicialización de la instancia para que esta contraseña persista si la instancia se reinicia o si se detiene y se inicia.
   - Elija Especificarla y escriba una contraseña que cumpla los requisitos del sistema. La contraseña se almacena en `LaunchConfig.json` como texto sin cifrar y se elimina después de que Windows Sysprep define la contraseña del administrador. Si apaga en equipo en este momento, la contraseña se establece inmediatamente. EC2Launch cifra la contraseña usando la clave del usuario.
   - Elija No hacer nada y especifique una contraseña en el archivo `unattend.xml`. Si no especifica una contraseña en el archivo `unattend.xml`, la cuenta del administrador se deshabilitará.

7. Elija Cerrar con Sysprep.

Para ejecutar Windows Sysprep manualmente mediante EC2Launch

1. En la consola de Amazon EC2, localice o cree una AMI para Windows Server 2016 Datacenter Edition o posterior que desee duplicar.
2. Lance y conéctese a la instancia de Windows.
3. Personalice la instancia.
4. Especifique las opciones en el archivo `LaunchConfig.json`. De forma predeterminada, este archivo se encuentra en el directorio `C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Config`.

   En `adminPasswordType`, especifique uno de los siguientes valores:

   `Random`

   EC2Launch genera una contraseña y la cifra usando la clave del usuario. El sistema deshabilita esta configuración tras la inicialización de la instancia para que esta contraseña persista si la instancia se reinicia o si se detiene y se inicia.

   `Specify`

   EC2Launch usa la contraseña que ha especificado en `adminPassword`. Si la contraseña no cumple los requisitos del sistema, EC2Launch genera una contraseña aleatoria en su lugar. La contraseña se almacena en `LaunchConfig.json` como texto sin cifrar y se elimina

después de que Windows Sysprep define la contraseña del administrador. EC2Launch cifra la contraseña usando la clave del usuario.

`DoNothing`

EC2Launch usa la contraseña que ha especificado en el archivo `unattend.xml`. Si no especifica una contraseña en el archivo `unattend.xml`, la cuenta del administrador se deshabilitará.

5. (Opcional) Especifique los ajustes en `unattend.xml` y en los otros archivos de configuración. Si tiene pensado estar presente durante la instalación, no es necesario que realice cambios en estos archivos. Los archivos se encuentran de manera predeterminada en el siguiente directorio: `C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Sysprep`.
6. En Windows PowerShell, ejecute `./InitializeInstance.ps1 -Schedule`. De forma predeterminada, el script se encuentra en el siguiente directorio: `C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Scripts`. Este script programa la instancia para que se inicialice durante el siguiente arranque. Debe ejecutar este script antes de ejecutar el script `SysprepInstance.ps1` en el paso siguiente.
7. En Windows PowerShell, ejecute `./SysprepInstance.ps1`. De forma predeterminada, el script se encuentra en el siguiente directorio: `C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Scripts`.

Se cierra la sesión en la instancia y esta se cierra. Si comprueba la página Instancias en la consola de Amazon EC2, el estado de la instancia cambia de `Running` a `Stopping` y, a continuación, a `Stopped`. En este punto es seguro crear una AMI desde esta instancia.

Actualice las rutas de metadatos/KMS para Server 2016 y versiones posteriores al iniciar una AMI personalizada.

Para actualizar las rutas de metadatos/KMS para Server 2016 y versiones posteriores al iniciar una AMI personalizada, aplique alguna de las siguientes acciones:

- Ejecute la GUI EC2LaunchSettings (C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Settings\Ec2LaunchSettings.exe) y seleccione la opción para cerrar el sistema con Windows Sysprep.
- Ejecute EC2LaunchSettings y cierre el sistema sin Windows Sysprep antes de crear la AMI. Esto establece las tareas de inicialización de inicialización de EC2 para que se ejecuten en el siguiente arranque; con ello, se establecen las rutas basadas en la subred para la instancia.

- Si lo prefiere, puede reprogramar manualmente las tareas de inicialización de inicialización de EC2 antes de crear una AMI desde PowerShell.

> **Important**
>
> Tenga en cuenta el comportamiento predeterminado de restablecimiento de contraseña antes de reprogramar las tareas.

- Para actualizar las rutas en una instancia en ejecución en la que se produzcan errores en sus metadatos durante la activación o comunicación con Windows, consulte "No se puede activar Windows".

Creación de una AMI mediante Windows Sysprep con EC2Config

Cuando crea una imagen a partir de una instancia con el servicio de EC2Config instalado, EC2Config realiza tareas específicas a medida que se prepara la imagen. Esto incluye trabajar con Windows Sysprep. Para obtener más información, consulte the section called “Fases de Windows Sysprep”.

Contenido

- Acciones de Windows Sysprep
- Después de Sysprep
- Ejecución de Windows Sysprep con el servicio EC2Config

Acciones de Windows Sysprep

Windows Sysprep y el servicio EC2Config realizan las siguientes acciones al preparar una imagen.

1. Cuando elige Apagado con Sysprep en el cuadro de diálogo Propiedades del servicio EC2, el sistema ejecuta el comando ec2config.exe -sysprep.
2. El servicio EC2Config lee el contenido del archivo `BundleConfig.xml`. De forma predeterminada, este archivo está ubicado en el siguiente directorio: `C:\Program Files\Amazon\Ec2ConfigService\Settings`.

   El archivo `BundleConfig.xml` incluye la siguiente configuración. Puede cambiar esta configuración:

- AutoSysprep: indica si utilizar Windows Sysprep automáticamente. No es necesario cambiar este valor si ejecuta Windows Sysprep desde el cuadro de diálogo EC2 Service Properties. El valor predeterminado es `No`.
- SetRDPCertificate: establece un certificado autofirmado para el servidor de Escritorio remoto. De este modo puede utilizar el Protocolo de escritorio remoto (RDP) de forma segura para conectarse a la instancia. Si las nuevas instancias deben utilizar un certificado, cambie el valor a `Yes`. Esta configuración no se utiliza con instancias de Windows Server 2012 porque estos sistemas operativos pueden generar sus propios certificados. El valor predeterminado es `No`.
- SetPasswordAfterSysprep: establece una contraseña aleatoria para una instancia recién iniciada, la cifra con la clave de inicialización del usuario y devuelve la contraseña cifrada a la consola. Si las nuevas instancias no deben configurarse con una contraseña cifrada aleatoria, cambie el valor a `No`. El valor predeterminado es `Yes`.
- PreSysprepRunCmd: La ubicación del comando que se debe ejecutar. De forma predeterminada, el comando se encuentra en el siguiente directorio: `C:\Program Files \Amazon\Ec2ConfigService\Scripts\BeforeSysprep.cmd`

3. El sistema ejecuta `BeforeSysprep.cmd`. Este comando crea una clave del Registro como la siguiente:

```
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" /v
 fDenyTSConnections /t REG_DWORD /d 1 /f
```

   La clave de registro deshabilita las conexiones RDP hasta que se vuelvan a habilitar. Deshabilitar las conexiones RDP es una medida de seguridad necesaria porque, durante la primera sesión de arranque tras ejecutarse Windows Sysprep, hay un breve período en el que RDP habilita las conexiones y la contraseña del administrador está vacía.

4. El servicio EC2Config llama a Windows Sysprep al ejecutar el siguiente comando:

```
sysprep.exe /unattend: "C:\Program Files\Amazon\Ec2ConfigService\sysprep2008.xml" /
oobe /generalize /shutdown
```

Fase Generalize

- La herramienta elimina la información y la configuración específicas de la imagen, como el nombre del equipo y el SID. Si la instancia pertenece a un dominio, se elimina de dicho dominio. El archivo de respuestas `sysprep2008.xml` incluye la siguiente configuración que afecta a esta fase:

  - PersistAllDeviceInstalls: Esta configuración evita que Windows Setup elimine y vuelva a configurar dispositivos, lo que acelera el proceso de preparación de imágenes, ya que las AMI de Amazon requieren la ejecución de ciertos controladores y la nueva detección de dichos controladores podría llevar tiempo.
  - DoNotCleanUpNonPresentDevices: Esta configuración conserva la información Plug and Play de los dispositivos que no están presentes en ese momento.
- Windows Sysprep apaga el sistema operativo al prepararse para crear la AMI. El sistema inicia una nueva instancia o bien inicia la instancia original.

Fase Specialize

El sistema genera los requisitos específicos del sistema operativo, como el nombre del equipo o un SID. Además, el sistema realiza las siguientes acciones, en función de la configuración que especifique en el archivo de respuestas sysprep2008.xml.

- CopyProfile: Windows Sysprep se puede configurar para eliminar todos los perfiles de usuario, incluido el perfil de administrador integrado. Esta configuración conserva la cuenta de administrador incorporada para que cualquier personalización que haya realizado en la cuenta se traslade a la nueva imagen. El valor predeterminado es True.

  CopyProfile sustituye el perfil predeterminado con el perfil de administrador local existente. Todas las cuentas en las que se haya iniciado sesión después de ejecutar Windows Sysprep recibirán una copia de dicho perfil y su contenido en el primer inicio de sesión.

  Si no tiene ninguna personalización de perfiles de usuario específica que desee trasladar a la nueva imagen, cambie esta configuración a False. Windows Sysprep eliminará todos los perfiles de usuario, lo que permite ahorrar tiempo y espacio en disco.
- TimeZone: De forma predeterminada, la zona horaria está establecida en tiempo universal coordinado (UTC).
- Synchronous command with order 1: El sistema ejecuta el siguiente comando que habilita la cuenta de administrador y especifica el requisito de contraseña.

  net user Administrator /ACTIVE:YES /LOGONPASSWORDCHG:NO /EXPIRES:NEVER / PASSWORDREQ:YES
- Synchronous command with order 2: El sistema codifica la contraseña de administrador. Esta medida de seguridad está diseñada para evitar que la instancia sea accesible una vez se complete Windows Sysprep si no habilitó la configuración de ec2setpassword.

C:\Program Files\Amazon\Ec2ConfigService\ScramblePassword.exe" -u Administrator

- Synchronous command with order 3: El sistema ejecuta el siguiente comando:

  C:\Program Files\Amazon\Ec2ConfigService\Scripts\SysprepSpecializePhase.cmd

  Este comando añade la siguiente clave de registro, que vuelve a habilitar RDP:

  añadir reg. "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" /v fDenyTSConnections /t REG_DWORD /d 0 /f

Fase OOBE

1. Utilizando el archivo de respuestas del servicio EC2Config, el sistema especifica las siguientes configuraciones:
   - <InputLocale>en-US</InputLocale>
   - <SystemLocale>en-US</SystemLocale>
   - <UILanguage>en-US</UILanguage>
   - <UserLocale>en-US</UserLocale>
   - <HideEULAPage>true</HideEULAPage>
   - <HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE>
   - <NetworkLocation>Other</NetworkLocation>
   - <ProtectYourPC>3</ProtectYourPC>
   - <BluetoothTaskbarIconEnabled>false</BluetoothTaskbarIconEnabled>
   - <TimeZone>UTC</TimeZone>
   - <RegisteredOrganization>Amazon.com</RegisteredOrganization>
   - <RegisteredOwner>Amazon</RegisteredOwner>

   > **Note**
   >
   > Durante las fases generalize y specialize, el servicio EC2Config monitoriza el estado del sistema operativo. Si EC2Config detecta que el sistema operativo se encuentra en una fase de Sysprep, publica el siguiente mensaje en el registro del sistema: EC2ConfigMonitorState: 0 Windows is being configured. SysprepState=IMAGE_STATE_UNDEPLOYABLE

2. Una vez completada la fase OOBE, el sistema ejecuta `SetupComplete.cmd` desde la siguiente ubicación: `C:\Windows\Setup\Scripts\SetupComplete.cmd`. En las AMI públicas de Amazon anteriores a abril de 2015, este archivo estaba vacío y no se ejecutaba nada en la imagen. En las AMI públicas con fecha posterior a abril de 2015, el archivo incluye el siguiente valor: call "C:\Program Files\Amazon\Ec2ConfigService\Scripts\PostSysprep.cmd".
3. El sistema ejecuta `PostSysprep.cmd`, que realiza las siguientes operaciones:
   - Establece la contraseña del administrador local de forma que no venza. Si la contraseña vence, es posible que los administradores no puedan iniciar sesión.
   - Establece el nombre del equipo de MSSQLServer (si está instalado) para que esté in sincronizado con la AMI.

Después de Sysprep

Una vez se complete Windows Sysprep, el servicio EC2Config envía el siguiente mensaje a la salida de la consola:

```
Windows sysprep configuration complete.
   Message: Sysprep Start
   Message: Sysprep End
```

A continuación, EC2Config realiza las siguientes acciones:

1. Lee el contenido del archivo config.xml y muestra todos los complementos habilitados.
2. Ejecuta todos los complementos “Before Windows is ready” simultáneamente.
   - Ec2SetPassword
   - Ec2SetComputerName
   - Ec2InitializeDrives
   - Ec2EventLog
   - Ec2ConfigureRDP
   - Ec2OutputRDPCert
   - Ec2SetDriveLetter
   - Ec2WindowsActivate
   - Ec2DynamicBootVolumeSize
3. Una vez que ha finalizado, envía el mensaje “Windows is ready” a los registros del sistema de la instancia.

4. Ejecuta todos los complementos “After Windows is ready” simultáneamente.
   - Amazon CloudWatch Logs
   - UserData
   - AWS Systems Manager (Systems Manager)

Para obtener más información acerca de los complementos de Windows, consulte Uso del servicio EC2Config para realizar tareas durante la inicialización de una instancia del sistema operativo Windows heredado de EC2.

Ejecución de Windows Sysprep con el servicio EC2Config

Utilice el siguiente procedimiento para crear una AMI estandarizada mediante Windows Sysprep y el servicio EC2Config.

1. En la consola de Amazon EC2, localice o cree una AMI que desee duplicar.
2. Lance y conéctese a la instancia de Windows.
3. Personalícela.
4. Especifique los valores de configuración en el archivo de respuestas del servicio EC2Config:

   ```
   C:\Program Files\Amazon\Ec2ConfigService\sysprep2008.xml
   ```
5. En el menú Start de Windows, elija All Programs y, a continuación, elija EC2ConfigService Settings.
6. Elija la pestaña Image del cuadro de diálogo Ec2 Service Properties. Para obtener más información acerca de las opciones y la configuración del cuadro de diálogo de Ec2 Service Properties, consulte Ec2 Service Properties.
7. Seleccione una opción para la contraseña del administrador y, a continuación, seleccione Shutdown with Sysprep o Shutdown without Sysprep. EC2Config edita los archivos de configuración en función de la opción que haya seleccionado para la contraseña.
   - Random: EC2Config genera una contraseña, la cifra con la clave del usuario y muestra la contraseña cifrada a la consola. Esta configuración se deshabilita tras la primera inicialización para que esta contraseña persista si la instancia se reinicia o si se detiene y se vuelve a iniciar.
   - Specify: la contraseña se almacena en el archivo de respuestas de Windows Sysprep en formato no cifrado (texto sin cifrar). Cuando Windows Sysprep vuelve a ejecutarse, establece la contraseña del administrador. Si apaga en equipo en este momento, la contraseña se establece inmediatamente. Al volver a iniciarse el servicio, se elimina la contraseña del administrador. Es importante recordar esta contraseña, ya que no podrá volver a recuperarla.

- Keep Existing: la contraseña existente para la cuenta del administrador no cambia al ejecutar Windows Sysprep o al reiniciar EC2Config. Es importante recordar esta contraseña, ya que no podrá volver a recuperarla.

8. Seleccione OK.

Cuando se le solicite que confirme que desea ejecutar Windows Sysprep y cerrar la instancia, haga clic en Sí. Verá que EC2Config ejecuta Windows Sysprep. A continuación, se cierra la sesión en la instancia y esta se cierra. Si comprueba la página Instancias en la consola de Amazon EC2, el estado de la instancia cambia de `Running` a `Stopping` y, finalmente, a `Stopped`. En este momento, es seguro crear una AMI desde esta instancia.

Puede invocar la herramienta Windows Sysprep manualmente desde la línea de comando utilizando el siguiente comando:

```
"%programfiles%\amazon\ec2configservice\"ec2config.exe -sysprep""
```

> **Note**
>
> Las comillas dobles del comando no son necesarias si el shell del CMD ya está en el directorio C:\Program Files\Amazon\EC2ConfigService\.

No obstante, debe prestar especialmente atención para asegurarse de que las opciones del archivo XML especificadas en la carpeta `Ec2ConfigService\Settings` sean correctas, ya que, en caso contrario, es posible que no pueda conectarse a la instancia. Para obtener más información sobre los archivos de configuración, consulte Archivos de configuración de EC2Config. Para ver un ejemplo de cómo configurar y ejecutar Windows Sysprep desde la línea de comando, consulte `Ec2ConfigService\Scripts\InstallUpdates.ps1`.

Copia de una AMI de Amazon EC2

Cuando necesite una configuración uniforme de las instancias de Amazon EC2 en varias regiones, puede utilizar una sola imagen de máquina de Amazon (AMI) como plantilla para lanzar todas las instancias. Sin embargo, las AMI son recursos específicos de una región: para lanzar una instancia en una Región de AWS específica, la AMI debe estar ubicada en esa región. Por lo tanto, para utilizar la misma AMI en varias regiones, debe copiarla de la región de origen a cada región de destino.

El método que utilice para copiar una AMI depende de si copia entre regiones de la misma partición o entre particiones diferentes:

- Copia entre regiones: copie las AMI entre las regiones dentro de la misma partición, por ejemplo, entre las regiones de la partición comercial. En el siguiente tema se describe este método de copia.
- Copia entre particiones: copie las AMI de una partición a otra, por ejemplo, desde la partición comercial a la partición AWS GovCloud (US). Para obtener información sobre este método de copia , consulte Almacenar y restaurar una AMI.
- Copia entre cuentas: cree una copia de una AMI que otra Cuenta de AWS haya compartido con su Cuenta de AWS. En el siguiente tema se describe este método de copia.

El tiempo que se tarda en completar la operación de copia de las AMI entre regiones y entre cuentas será el menor en la medida de lo posible. Si tiene que controlar el tiempo de finalización, puede especificar un plazo de finalización que vaya de 15 minutos a 48 horas para asegurarse de que la AMI se copie dentro del plazo necesario. Se aplican cargos adicionales a las operaciones de copia de AMI basadas en el tiempo. Para obtener más información, consulte Copias basadas en el tiempo en la Guía del usuario de Amazon EBS.

Contenido

- Consideraciones
- Costos
- Concesión de permisos para copiar AMI de Amazon EC2
- Copiar una AMI
- Detener una operación de copia de una AMI pendiente
- Funcionamiento de la copia de AMI de Amazon EC2

Consideraciones

- Permiso para copiar AMI: puede utilizar las políticas de IAM para conceder o denegar a los usuarios el permiso para copiar las AMI. Desde el 28 de octubre de 2024, puede especificar permisos a nivel de recursos para la acción `CopyImage` en la AMI de origen. Los permisos a nivel de recursos para la nueva AMI se encuentran disponibles como antes.
- Permisos de inicialización y permisos de bucket de Amazon S3: AWS no copia los permisos de inicialización ni los permisos de bucket de Amazon S3 de la AMI de origen a la nueva AMI. Una

vez que se haya completado la operación de copia, puede aplicar los permisos de inicialización y los permisos del bucket de Amazon S3 a la nueva AMI.

- Etiquetas: solo puede copiar las etiquetas de AMI definidas por el usuario que haya adjuntado a la AMI de origen. Las etiquetas del sistema (con el prefijo `aws:`) y las etiquetas definidas por el usuario que estén adjuntas por otras Cuentas de AWS no se copiarán. Al copiar una AMI, puede adjuntar nuevas etiquetas a la nueva AMI y a sus instantáneas de respaldo.
- Cuotas para copias de AMI basadas en el tiempo: después de que se alcanza la cuota acumulada de rendimiento de copias de instantáneas, las solicitudes posteriores de copias de AMI basadas en el tiempo fallan. Para obtener más información, consulte Cuotas para copias basadas en el tiempo en la Guía del usuario de Amazon EBS.
- Copias de origen y destino compatibles: la ubicación de la AMI de origen determina si puede copiarla y los destinos permitidos para la nueva AMI:
  - Si la AMI de origen está en una región, puede copiarla dentro de esa región, en otra región o en un Outpost asociado a esa región, o en una zona local en esa región.
  - Si la AMI de origen está en una zona local, puede copiarla dentro de esa zona local, en la región principal de esa zona local o en otras zonas locales determinadas con la misma región principal.
  - Si la AMI de origen está en un Outpost, no puede copiarla.
- Parámetros de la CLI para el origen y el destino: cuando se utiliza la CLI, se admiten los siguientes parámetros para especificar la ubicación de origen de la AMI que se va a copiar y el destino de la nueva AMI. Tenga en cuenta que la operación de copia debe iniciarse en la región de destino; si omite el parámetro `--region`, el destino asumirá la región predeterminada configurada en sus ajustes de la AWS CLI.

Origen a destino	Parámetro de origen	Parámetro de destino
Región a región	`--source-region`	`--region`
Región a Outpost	`--source-region`	`--destination-outpost-arn` (El ARN del Outpost)
Región a zona local	`--source-region` Debe ser la región principal de la zona local.	`--destination-availability-zone` (el nombre de la zona local) o `--destination-avai`

Origen a destino	Parámetro de origen	Parámetro de destino
		`lability-zone-id` (el ID de la zona local)
Zona local a región	`--source-region` Debe ser la región principal de la zona local. La zona local de origen se asume a partir de la ubicación del ID de AMI de origen especificado.	`--region` Debe ser la región principal de la zona local.
De zona local a zona local	`--source-region` Debe ser la región principal de la zona local. La zona local de origen se asume a partir de la ubicación del ID de AMI de origen especificado.	`--destination-avai lability-zone` (el nombre de la zona local) o `--destination-avai lability-zone-id` (el ID de la zona local)

Costos

No se cobra por copiar una AMI cuando no se especifica un tiempo de finalización. Sin embargo, se aplican cargos adicionales a las operaciones de copia de AMI basadas en el tiempo. Para obtener más información, consulte Copias basadas en el tiempo en la Guía del usuario de Amazon EBS.

Se aplican las tarifas estándar por almacenamiento y transferencia de datos. Si copia una AMI respaldada por EBS, se le cobrarán cargos por el almacenamiento de cualquier instantánea adicional de EBS.

Concesión de permisos para copiar AMI de Amazon EC2

Para copiar una AMI basada en EBS o Amazon S3, necesita los siguientes permisos de IAM:

- `ec2:CopyImage`: para copiar la AMI. En el caso de las AMI basadas en EBS, también concede permiso para copiar las instantáneas de respaldo de la AMI.
- `ec2:CreateTags`: para etiquetar la AMI de destino. En el caso de las AMI basadas en EBS, también concede permiso para etiquetar las instantáneas de respaldo de la AMI de destino.

Si va a copiar una AMI basada en un almacén de instancias, necesitará los siguientes permisos de IAM adicionales:

- `s3:CreateBucket`: para crear el bucket de S3 en la región de destino para la nueva AMI
- `s3:PutBucketOwnershipControls`: para habilitar las ACL para el depósito de S3 recién creado de modo que los objetos se puedan escribir con la `aws-exec-read` ACL predefinida
- `s3:GetBucketAcl`: para leer las ACL del bucket de origen
- `s3:ListAllMyBuckets`: para buscar un bucket de S3 existente para las AMI en la región de destino
- `s3:GetObject`: para leer los objetos del bucket de origen
- `s3:PutObject`: para escribir los objetos en el bucket de destino
- `s3:PutObjectAcl`: para escribir los permisos de los nuevos objetos en el bucket de destino

> **Note**
>
> Desde el 28 de octubre de 2024, puede especificar permisos a nivel de recursos para la acción `CopyImage` en la AMI de origen. Los permisos a nivel de recursos para la AMI de destino se encuentran disponibles como antes. Para obtener más información, consulte CopyImage en la tabla bajo Acciones definidas por Amazon EC2 en la Referencia de autorización de servicio.

Ejemplo de política de IAM para copiar una AMI basada en EBS y etiquetar la AMI de destino y las instantáneas

El siguiente ejemplo de política le concede permiso para copiar cualquier AMI basada en EBS y etiquetar la AMI de destino y sus instantáneas de respaldo.

> **Note**
>
> Desde el 28 de octubre de 2024, puede especificar instantáneas en el elemento `Resource`. Para obtener más información, consulte CopyImage en la tabla bajo Acciones definidas por Amazon EC2 en la Referencia de autorización de servicio.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [{
        "Sid": "PermissionToCopyAllImages",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "ec2:CopyImage",
            "ec2:CreateTags"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:ec2:*::image/*",
            "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
        ]
    }]
}
```

Ejemplo de política de IAM para copiar una AMI basada en EBS, pero que deniega el etiquetado de las nuevas instantáneas

El permiso `ec2:CopySnapshot` se concede automáticamente cuando se obtiene el permiso `ec2:CopyImage`. Se puede denegar explícitamente el permiso para etiquetar las nuevas instantáneas de respaldo, lo que anula el efecto `Allow` de la acción `ec2:CreateTags`.

La siguiente política de ejemplo le concede permiso para copiar cualquier AMI basada en EBS, pero le deniega etiquetar las nuevas instantáneas de respaldo de la AMI de destino.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
```

```
    "Statement": [{
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:CopyImage",
                "ec2:CreateTags"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:*::image/*",
                "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Deny",
            "Action": "ec2:CreateTags",
            "Resource": "arn:aws:ec2:::snapshot/*"
        }
    ]
}
```

Ejemplo de política de IAM para copiar una AMI basada en Amazon S3 y etiquetar la AMI de destino

La siguiente directiva de ejemplo le concede permiso para copiar cualquier AMI basada en Amazon S3 en el bucket de origen especificado a la región especificada, y etiquetar la AMI de destino.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [{
            "Sid": "PermissionToCopyAllImages",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:CopyImage",
                "ec2:CreateTags"
            ],
            "Resource": "arn:aws:ec2:*::image/*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "s3:ListAllMyBuckets",
```

```
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "s3:GetObject",
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:CreateBucket",
                "s3:GetBucketAcl",
                "s3:PutObjectAcl",
                "s3:PutObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amis-for-111122223333-in-us-east-2-hash"
            ]
        }
    ]
}
```

Para localizar el nombre de recurso de Amazon (ARN) del bucket de origen de la AMI, abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/ y, en el panel de navegación, elija AMI y busque el nombre del bucket en la columna Origen.

> **Note**
>
> El permiso `s3:CreateBucket` solo es necesario la primera vez que copia una AMI basada en Amazon S3 en una región individual. Después de eso, el bucket de Amazon S3 que ya se ha creado en la región se utiliza para almacenar todas las AMIs futuras que se copian en esa región.

Copiar una AMI

Puede copiar una AMI de su propiedad o una AMI compartida con usted desde otra cuenta. Para ver las combinaciones de origen y destino compatibles, consulte Consideraciones.

Console

Para copiar una AMI

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Desde la barra de navegación de la consola, seleccione la región que contiene la AMI.
3. En el panel de navegación, elija AMI para mostrar la lista de AMI disponibles en la región.
4. Si no ve la AMI que desea copiar, elija otro filtro. Puede filtrar según las AMI: De mi propiedad, Imágenes privadas, Imágenes públicas e Imágenes deshabilitadas.
5. Seleccione la AMI que desea copiar y elija Acciones y, a continuación, Copiar AMI.
6. En la página Copiar imagen de máquina de Amazon (AMI), especifique la siguiente información:

   a. Nombre de copia de AMI: el nombre para la nueva AMI. Puede incluir la información del sistema operativo en el nombre porque Amazon EC2 no proporciona esta información cuando muestra detalles sobre la AMI.

   b. Descripción de copia de AMI: de forma predeterminada, la descripción incluye información acerca de la AMI de origen para que pueda diferenciar la copia de la original. Puede cambiar esta descripción según sea necesario.

   c. Región de destino: indica la región en la que desea copiar la AMI. Para obtener más información, consulte Copias entre regiones y Copias entre cuentas.

   d. Copiar etiquetas: seleccione esta casilla de verificación para incluir las etiquetas de AMI definidas por el usuario al copiar la AMI. Las etiquetas del sistema (con el prefijo `aws:`) y las etiquetas definidas por el usuario que estén adjuntas por otras Cuentas de AWS no se copiarán.

   e. Copia basada en el tiempo: puede especificar si la operación de copia se completa en un plazo específico o lo antes posible de la siguiente manera:

      - Para completar la copia dentro de un plazo específico:
        - Seleccione Activar copia basada en el tiempo.

- En Tiempo que tarda en completarse, introduzca la cantidad de minutos (en incrementos de 15 minutos) que la operación de copia tiene permitida. La duración de finalización se aplica a todas las instantáneas asociadas a la AMI.

  Para obtener más información, consulte Copias basadas en el tiempo en la Guía del usuario de Amazon EBS.

- Para completar la copia lo antes posible:
  - Deje sin seleccionar la opción Activar copia basada en el tiempo.

f. (Solo AMI basadas en EBS) Cifrar instantáneas de EBS de una copia de AMI: seleccione esta casilla para cifrar las instantáneas de destino o para volver a cifrarlas con una clave diferente. Si se habilita el cifrado de manera predeterminada, la casilla Cifrar instantáneas de EBS de una copia de AMI se selecciona y no se puede desactivar. Para obtener más información, consulte Cifrado y copias.

g. (Solo AMI basadas en EBS) Clave de KMS: la clave de KMS que se utilizará para cifrar las instantáneas de destino.

h. Etiquetas: puede etiquetar la AMI y las instantáneas con las mismas etiquetas o con etiquetas diferentes.

- Para etiquetar la AMI nueva y las instantáneas nuevas con las mismas etiquetas, elija Etiquetar imagen e instantáneas juntas. Las mismas etiquetas se aplican a la AMI nueva y a todas las instantáneas que se crean.
- Para etiquetar la AMI nueva y las instantáneas nuevas con etiquetas diferentes, elija Etiquetar imagen e instantáneas por separado. Se aplican diferentes etiquetas a la AMI nuevas y a las instantáneas que se crean. Sin embargo, tenga en cuenta que todas las instantáneas nuevas que se crean obtienen las mismas etiquetas. No puede etiquetar cada instantánea nueva con una etiqueta diferente.

Para agregar una etiqueta, elija Agregar etiqueta y especifique la clave y el valor de la etiqueta. Repita este proceso para cada etiqueta.

i. Cuando lo tenga todo listo para copiar la AMI, seleccione Copiar AMI.

El estado inicial de la nueva AMI es `Pending`. La operación de copia de la AMI finaliza cuando el estado es `Available`.

AWS CLI

Copia de una AMI de una región a otra

Utilice el comando copy-image. Debe especificar tanto la región de origen como la de destino. La región de origen se especifica mediante el parámetro `--source-region`. Puede especificar la región de destino mediante el parámetro `--region` (u omitir este parámetro para asumir que la región predeterminada está configurada en sus ajustes de la AWS CLI).

```
aws ec2 copy-image \
    --source-image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --source-region us-west-2 \
    --name my-ami \
    --region us-east-1
```

Al cifrar una instantánea de destino durante la copia de la AMI, debe especificar estos parámetros adicionales: `--encrypted` y `--kms-key-id`.

Copia de una AMI de una región a una zona local

Utilice el comando copy-image. Debe especificar tanto la región de origen como la de destino. La región de origen se especifica mediante el parámetro `--source-region`. La zona local de destino se especifica mediante el parámetro `--destination-availability-zone` (puede utilizar `--destination-availability-zone-id` en su lugar). Tenga en cuenta que solo puede copiar una AMI de una región a una zona local dentro de esa misma región.

```
aws ec2 copy-image \
    --source-image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --source-region cn-north-1 \
    --destination-availability-zone cn-north-1-pkx-1a \
    --name my-ami \
    --region cn-north-1
```

Copia de una AMI de una zona local a una región

Utilice el comando copy-image. Debe especificar tanto la región de origen como la de destino. La región de origen se especifica mediante el parámetro `--source-region`. Especifique la región de destino mediante el parámetro `--region` (u omita este parámetro para asumir que la región predeterminada está configurada en sus ajustes de la AWS CLI). La zona local de origen

se asume a partir de la ubicación del ID de AMI de origen especificado. Tenga en cuenta que solo puede copiar una AMI de una zona local a su región principal.

```
aws ec2 copy-image \
    --source-image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --source-region cn-north-1 \
    --name my-ami \
    --region cn-north-1
```

Copia de una AMI de una zona local a otra zona local

Utilice el comando copy-image. Debe especificar tanto la región de origen como la de destino. La región de origen de la zona local se especifica mediante el parámetro `--source-region`. La zona local de destino se especifica mediante el parámetro `--destination-availability-zone` (puede utilizar `--destination-availability-zone-id` en su lugar). La zona local de origen se asume a partir de la ubicación del ID de AMI de origen especificado. Puede especificar la región principal del destino de la zona local mediante el parámetro `--region` (u omitir este parámetro para asumir que la región predeterminada está configurada en sus ajustes de la AWS CLI).

```
aws ec2 copy-image \
    --source-image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --source-region cn-north-1 \
    --destination-availability-zone cn-north-1-pkx-1a \
    --name my-ami \
    --region cn-north-1
```

PowerShell

Copia de una AMI de una región a otra

Utilice el cmdlet Copy-EC2Image. Debe especificar tanto la región de origen como la de destino. La región de origen se especifica mediante el parámetro `-SourceRegion`. Puede especificar la región de destino mediante el parámetro `-Region` o bien mediante el cmdlet Set-AWSDefaultRegion.

```
Copy-EC2Image `
    -SourceImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -SourceRegion us-west-2 `
    -Name my-ami `
```

```
    -Region us-east-1
```

Al cifrar una instantánea de destino durante la copia de la AMI, debe especificar estos parámetros adicionales: `-Encrypted` y `-KmsKeyId`.

Copia de una AMI de una región a una zona local

Utilice el cmdlet Copy-EC2Image. Debe especificar tanto la región de origen como la de destino. La región de origen se especifica mediante el parámetro `-SourceRegion`. La zona local de destino se especifica mediante el parámetro `-DestinationAvailabilityZone` (puede utilizar `-DestinationAvailabilityZoneId` en su lugar). Tenga en cuenta que solo puede copiar una AMI de una región a una zona local dentro de esa misma región.

```
Copy-EC2Image `
    -SourceImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -SourceRegion cn-north-1 `
    -DestinationAvailabilityZone cn-north-1-pkx-1a `
    -Name my-ami `
    -Region cn-north-1
```

Copia de una AMI de una zona local a una región

Utilice el cmdlet Copy-EC2Image. Debe especificar tanto la región de origen como la de destino. La región de origen se especifica mediante el parámetro `-SourceRegion`. Puede especificar la región de destino mediante el parámetro `-Region` o bien mediante el cmdlet Set-AWSDefaultRegion. La zona local de origen se asume a partir de la ubicación del ID de AMI de origen especificado. Tenga en cuenta que solo puede copiar una AMI de una zona local a su región principal.

```
Copy-EC2Image `
    -SourceImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -SourceRegion cn-north-1 `
    -Name my-ami `
    -Region cn-north-1
```

Copia de una AMI de una zona local a otra zona local

Utilice el cmdlet Copy-EC2Image. Debe especificar tanto la región de origen como la de destino. La región de origen de la zona local se especifica mediante el parámetro `-SourceRegion`. La zona local de destino se especifica mediante el parámetro `-DestinationAvailabilityZone`

(puede utilizar `-DestinationAvailabilityZoneId` en su lugar). La zona local de origen se asume a partir de la ubicación del ID de AMI de origen especificado. Puede especificar la región principal del destino de la zona local mediante el parámetro `-Region` o bien mediante el cmdlet Set-AWSDefaultRegion.

```
Copy-EC2Image `
    -SourceImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -SourceRegion cn-north-1 `
    -DestinationAvailabilityZone cn-north-1-pkx-1a `
    -Name my-ami `
    -Region cn-north-1
```

Detener una operación de copia de una AMI pendiente

Puede detener una copia de AMI pendiente con los siguientes procedimientos.

Console

Para detener una operación de copia de una AMI

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En la barra de navegación, seleccione la región de destino desde el selector de regiones.
3. En el panel de navegación, elija AMIs.
4. Seleccione la AMI cuya copia desea detener y elija Acciones y, a continuación, Anular registro de la AMI.
5. Cuando se le solicite la confirmación, elija Anular registro de AMI.

AWS CLI

Para detener una operación de copia de una AMI

Utilice el comando deregister-image.

```
aws ec2 deregister-image --image-id ami-0abcdef1234567890
```

PowerShell

Para detener una operación de copia de una AMI mediante

Utilice el cmdlet Unregister-EC2Image.

```
Unregister-EC2Image -ImageId ami-0abcdef1234567890
```

Funcionamiento de la copia de AMI de Amazon EC2

Si se copia una AMI de origen se obtiene una nueva AMI idéntica pero distinta, que también denominamos AMI de destino. La AMI de destino tiene su ID de AMI propio y único. Puede cambiar o cancelar el registro de la AMI de origen sin que ello afecte a la AMI de destino. y viceversa.

Con una AMI basada en EBS, cada una de las instantáneas con respaldo se copia en una instantánea de destino idéntica, pero distinta. Si copia una AMI en una región nueva, las instantáneas son copias completas (no incrementales). Si cifra instantáneas de copia de seguridad sin cifrar o las cifra en una nueva clave KMS, las instantáneas son copias completas (no incrementales). Las operaciones de copia posteriores de una AMI da como resultado copias incrementales de las instantáneas de copia de seguridad.

Contenido

- Copias entre regiones
- Copias entre cuentas
- Operaciones de copia de AMI basadas en el tiempo
- Cifrado y copias


Copias entre regiones

El copiado de una AMI entre regiones geográficamente distribuidas proporciona los siguientes beneficios:

- Implementación global coherente: al copiar una AMI de una región en otra, puede iniciar instancias coherentes basadas en la misma AMI en regiones diferentes.
- Escalabilidad: puede diseñar y construir más fácilmente aplicaciones globales para satisfacer las necesidades de los usuarios, con independencia de su ubicación.
- Desempeño: puede mejorar el desempeño distribuyendo la aplicación, así como localizando componentes fundamentales de esta más próximos a los usuarios. También puede aprovechar las características específicas para cada región, como tipos de instancia u otros servicios de AWS.

- Alta disponibilidad: puede diseñar e implementar aplicaciones entre regiones de AWS para aumentar la disponibilidad.

En el siguiente diagrama, se muestra la relación entre una AMI de origen y dos AMI copiadas en diferentes regiones, además de las instancias de EC2 iniciadas desde cada una de ellas. Al iniciar una instancia desde una AMI, esta reside en la misma región en la que reside la AMI. Si realiza cambios en la AMI de origen y desea que estos se reflejen en las imágenes de tipo AMIs de las regiones de destino, debe volver a copiar la AMI de origen en las regiones de destino.



Al copiar por primera vez una AMI basada en Amazon S3 en una región, se crea un bucket de Amazon S3 para las AMI copiadas en dicha región. Todas las AMI basadas en Amazon S3 que copie en esa región se almacenan en dicho bucket. Los nombres de los buckets tienen el siguiente formato: amis-for-*cuenta*-in-*región*-*hash*. Por ejemplo: `amis-for-123456789012-in-us-east-2-yhjmxvp6`.

Requisito previo

Antes de copiar una AMI, debe asegurarse de que el contenido de la AMI de origen esté actualizado para poder ser ejecutado en una región diferente. Por ejemplo, deberá actualizar las cadenas de conexión de la base de datos o cualquier otro dato de configuración de la aplicación para que se asocien a los recursos adecuados. De lo contrario, es posible que las instancias iniciadas desde la AMI nueva en la región de destino aún usen los recursos de la región de origen, lo cual puede afectar al rendimiento y al costo.

Limitaciones

- Las regiones de destino están limitadas a 300 operaciones de copia de AMI simultáneas. Esto también se aplica a las operaciones de copia de AMI basadas en el tiempo.
- No puede copiar una AMI paravirtual (PV) en una región que no admite AMI PV. Para obtener más información, consulte Tipos de virtualización.

Copias entre cuentas

Si una AMI de otro Cuenta de AWS se comparte con tu Cuenta de AWS, puede copiar la AMI compartida. Esto se conoce como copia entre cuentas. La AMI que se comparte con usted es la AMI de origen. Al copiar la AMI de origen, se crea una nueva AMI. La nueva AMI a menudo se denomina AMI objetivo.

Costos de la AMI

- Los cargos de almacenamiento en la región se cobran a la cuenta propietaria.
- Si copia una AMI que se ha compartido en su cuenta, será el propietario de la AMI de destino en su cuenta.
  - Al propietario de la AMI de origen se le cobran las tarifas de transferencia estándar de Amazon EBS o Amazon S3.
  - Se te cobrará por el almacenamiento de la AMI de destino en la región de destino.

Permisos de recursos

Para copiar una AMI compartida con usted desde otra cuenta, el propietario de la AMI de origen debe concederle permisos de lectura para el almacenamiento que respalda a la AMI, no solo para la AMI misma. El almacenamiento es la instantánea de EBS asociada (para una AMI basada en Amazon EBS) o un bucket de S3 asociado (para una AMI basada en Amazon S3). Si la AMI compartida tiene instantáneas cifradas, el propietario debe compartirle la clave o las claves. Para obtener más información sobre cómo conceder permisos de recursos, en el caso de las instantáneas de EBS, consulte Cómo compartir una instantánea de Amazon EBS con otras Cuentas de AWS en la Guía del usuario de Amazon EBS, y en el caso de los buckets de S3, consulte Administración de identidades y acceso en Amazon S3 en la Guía del usuario de Amazon S3.

> **Note**
>
> Las etiquetas adjuntas a la AMI de origen no se copian entre las cuentas de la AMI de destino.

Operaciones de copia de AMI basadas en el tiempo

Cuando se inicia una operación de copia de una AMI basada en el tiempo para una AMI respaldada por EBS con una sola instantánea asociada, se comporta de la misma manera que una operación de copia de instantáneas basada en el tiempo individual y se aplican las mismas limitaciones de rendimiento.

Cuando se inicia una operación de copia de una AMI basada en el tiempo para una AMI respaldada por EBS con varias instantáneas asociadas, se comporta de la misma manera que las operaciones simultáneas de copia de instantáneas basadas en el tiempo concurrentes y se aplican las mismas limitaciones de rendimiento. Cada instantánea asociada da como resultado una solicitud de copia de instantánea independiente, cada una de las cuales contribuye a su cuota acumulativa de rendimiento de copia de instantáneas. El tiempo de finalización que especifique se aplica a cada instantánea asociada.

Para obtener más información, consulte Copias basadas en el tiempo en la Guía del usuario de Amazon EBS.

Cifrado y copias

En la siguiente tabla se muestra la compatibilidad con cifrado para diversos escenarios de copia de AMI. Si bien es posible copiar una instantánea sin cifrar para obtener una instantánea cifrada, no se puede copiar una instantánea cifrada para obtener una sin cifrar.

Escenario	Descripción	Soportado
1	De una sin cifrar a otra sin cifrar	Sí
2	De una cifrada a otra cifrada	Sí
3	De una sin cifrar a otra cifrada	Sí
4	De una cifrada a otra sin cifrar	No

> **Note**
>
> El cifrado durante la acción `CopyImage` solo se aplica a las imágenes de tipo AMIs con respaldo Amazon EBS. Dado que una AMI basada en Amazon S3 no utiliza instantáneas, no es posible utilizar la copia para cambiar su estado de cifrado.


Cuando se copia una AMI sin especificar parámetros de cifrado, la instantánea de respaldo se copia con su estado de cifrado original de forma predeterminada. Por lo tanto, si la AMI de origen está respaldada por una instantánea sin cifrar, la instantánea de destino resultante tampoco estará cifrada. Del mismo modo, si la instantánea de la AMI de origen está cifrada, la instantánea de destino resultante también estará cifrada con la misma clave de AWS KMS. En el caso de las AMI basadas en varias instantáneas, cada instantánea de destino conserva el estado de cifrado de su correspondiente instantánea de origen.

Para cambiar el estado de cifrado de las instantáneas de respaldo de destino al realizar una copia de la AMI, puede especificar parámetros de cifrado. En el siguiente ejemplo, se muestra un caso no predeterminado, en el que los parámetros de cifrado se especifican con la acción `CopyImage` para cambiar el estado de cifrado de la AMI de destino.

Copia de una AMI de origen sin cifrar en una AMI de destino cifrada

En este caso, una AMI respaldada por una instantánea raíz no cifrada se copia en una AMI con una instantánea raíz cifrada. La acción `CopyImage` se invoca con dos parámetros de cifrado, incluida una clave administrada por el cliente. Como resultado, el estado de cifrado de la instantánea raíz cambia, de modo que la AMI de destino se respalda por una instantánea raíz que contiene los mismos datos que la instantánea de origen, pero cifrada con la clave especificada. Usted incurre en costos de almacenamiento de las instantáneas en ambas AMI, así como en cargos correspondientes a las instancias que lance desde cualquiera de las AMI.

> **Note**
>
> Habilitar el cifrado de forma predeterminada tiene el mismo efecto que configurar el parámetro `Encrypted` en `true` para todas las instantáneas de la AMI.



La configuración del parámetro `Encrypted` cifra la única instantánea para esta instancia. Si no especifica el parámetro `KmsKeyId`, la clave predeterminada administrada por el cliente se utiliza para cifrar la copia de la instantánea.

Para obtener más información acerca de la copia de AMIs con instantáneas cifradas, consulte Usar el cifrado con las AMI con respaldo de EBS.

Almacenar y restaurar una AMI mediante S3

Puede almacenar una Imagen de máquina de Amazon (AMI) en un bucket de Amazon S3, copiar la AMI en otro bucket de S3 y, a continuación, restaurarla desde el bucket de S3. Al almacenar y restaurar una AMI usando buckets de S3, puede copiar AMI de una partición de AWS a otra, por ejemplo, desde la partición comercial principal a la partición AWS GovCloud (US). También puede hacer copias de archivo de AMI almacenándolas en un bucket de S3.

Las API admitidas para almacenar y restaurar una AMI usando S3 son `CreateStoreImageTask`, `DescribeStoreImageTasks` y `CreateRestoreImageTask`.

`CopyImage` es la API recomendada para copiar AMI dentro de una partición de AWS. Sin embargo, `CopyImage` no puede copiar una AMI a otra partición.

Para obtener información sobre las particiones de AWS, consulte *`partición`* en la página Nombres de recursos de Amazon (ARN) de la Guía del usuario de IAM.

> **Warning**
>
> Asegúrese de que cumple con todas las leyes y requisitos empresariales aplicables al mover datos entre particiones de AWS o regiones de AWS, incluyendo, entre otros, cualquier normativa gubernamental aplicable y requisitos de residencia de datos.

Contenido

- Casos de uso
- Limitaciones
- Costos
- Funcionamiento del almacenamiento y restauración de AMI
- Creación de una tarea de almacenamiento de imágenes

Casos de uso

Utilice las API de almacenamiento y restauración para hacer lo siguiente:

- Copia de una AMI entre particiones de AWS
- Hacer copias de archivo de AMI

Copia de una AMI entre particiones de AWS

Al almacenar y restaurar una AMI mediante buckets S3, puede copiar una AMI de una partición de AWS a otra, o de una región de AWS a otra. En el siguiente ejemplo, copia una AMI de la partición comercial principal a la partición de AWS GovCloud (US), específicamente desde la región `us-east-2` hacia la región `us-gov-east-1`.

Para copiar una AMI de una partición a otra, siga estos pasos:

- Almacene la AMI en un bucket de S3 en la región actual mediante `CreateStoreImageTask`. En este ejemplo, el bucket de S3 se encuentra en `us-east-2`.
- Supervise el progreso de la tarea de almacén mediante `DescribeStoreImageTasks`. El objeto se vuelve visible en el bucket de S3 cuando se completa la tarea.
- Copie el objeto AMI almacenado en un bucket de S3 en la partición de destino mediante un procedimiento que elija. En este ejemplo, el bucket de S3 se encuentra en `us-gov-east-1`.

> **Note**
>
> Debido a que necesita credenciales de AWS diferentes para cada partición, no puede copiar un objeto de S3 directamente de una partición a otra. El proceso para copiar un objeto de S3 a través de particiones está fuera del ámbito de esta documentación. Proporcionamos los siguientes procesos de copia como ejemplos, pero debe utilizar el proceso de copia que cumpla con los requisitos de seguridad.
>
> - Para copiar una AMI entre particiones, el proceso de copiado podría ser tan sencillo como el siguiente: descargue el objeto desde el bucket de origen a un host intermedio (por ejemplo, una instancia de EC2 o computadora personal) y, a continuación, cargue el objeto desde el host al bucket de destino. Para cada etapa del proceso, utilice las credenciales de AWS de la partición.
> - Para un uso más constante, considere la posibilidad de desarrollar una aplicación que administre las copias, posiblemente al utilizar descargas y cargas multiparte de S3.

- Restaure la AMI desde el bucket de S3 en la partición de destino mediante `CreateRestoreImageTask`. En este ejemplo, el bucket de S3 se encuentra en `us-gov-east-1`.
- Supervise el progreso de la tarea de restauración describiendo la AMI para verificar cuando su estado esté disponible. También puede supervisar los porcentajes de progreso de las instantáneas que componen la AMI restaurada describiendo las instantáneas.

Hacer copias de archivo de AMI

Puede hacer copias de archivo de AMI almacenándolas en un bucket de S3. La AMI se empaqueta en un solo objeto en S3 y todos los metadatos AMI (excluyendo la información compartida) se conservan como parte de la AMI almacenada. Los datos de AMI se comprimen como parte del proceso de almacenamiento. Las AMI que contienen datos que se pueden comprimir fácilmente darán como resultado objetos más pequeños en S3. Para reducir costos, puede utilizar niveles de almacenamiento S3 menos costosos. Para obtener más información, consulte las clases de almacenamiento de Amazon S3 y los precios de Amazon S3

Limitaciones

- Para almacenar una AMI, su Cuenta de AWS debe ser propietaria de la AMI y sus instantáneas, o bien la AMI y sus instantáneas deben compartirse directamente con su cuenta. No puede almacenar una AMI si solo se comparte públicamente.
- Solo se pueden almacenar AMI respaldadas por EBS usando estas API.
- No se admiten AMI paravirtuales (PV).
- El tamaño de una AMI (antes de la compresión) que se puede almacenar está limitado a 5000 GB.
- Cuota en solicitudes de imágenes de almacenamiento: 1200 GB de trabajo de almacenamiento (datos de instantáneas) en curso.
- Cuota en solicitudes de imágenes de restauración: 600 GB de trabajo de restauración (datos de instantáneas) en curso.
- Durante la tarea de almacenamiento, las instantáneas no deben eliminarse y la entidad principal de IAM que realiza el almacén debe tener acceso a las instantáneas; de lo contrario, el proceso de almacenamiento fallará.
- No puede crear varias copias de una AMI en el mismo bucket de S3.
- Una AMI almacenada en un bucket de S3 no se puede restaurar con su ID de AMI original. Puede mitigar esto mediante el uso de alias AMI.
- En la actualidad, las API de almacenamiento y restauración solo se admiten mediante el uso de AWS Command Line Interface, AWS SDK y la API de Amazon EC2. No se puede almacenar ni restaurar una AMI mediante la consola de Amazon EC2.

Costos

Cuando almacena y restaura AMI mediante S3, se le cobran los servicios que utilizan las API de almacenamiento y restauración, así como por la transferencia de datos. Las API utilizan S3 y EBS Direct API (utilizadas internamente por estas API para acceder a los datos de instantáneas). Para obtener más información, consulte Precios de Amazon S3 y Precios de Amazon EBS.

Funcionamiento del almacenamiento y restauración de AMI

Para almacenar y restaurar una AMI mediante S3, utilice las siguientes API:

- `CreateStoreImageTask` – Almacena la AMI en un bucket de S3
- `DescribeStoreImageTasks` – Proporciona el progreso de la tarea de almacenamiento de AMI

- `CreateRestoreImageTask` – Restaura la AMI desde un bucket de S3

Cómo funcionan las API

- CreateStoreImageTask
- DescribeStoreImageTasks
- CreateRestoreImageTask
- Rutas de archivo

CreateStoreImageTask

La API `CreateStoreImageTask` almacena una AMI como un único objeto en un bucket de S3.

La API crea una tarea que lee todos los datos de la AMI y sus instantáneas y, a continuación, utiliza una carga multiparte de S3 para almacenar los datos en un objeto S3. La API toma todos los componentes de la AMI, incluida la mayoría de los metadatos AMI no específicos de la región, y todas las instantáneas de EBS contenidas en la AMI, y los empaqueta en un único objeto en S3. Los datos se comprimen como parte del proceso de carga para reducir la cantidad de espacio utilizado en S3, por lo que el objeto en S3 podría ser menor que la suma de los tamaños de las instantáneas en la AMI.

Si hay etiquetas AMI y de instantáneas visibles para la cuenta que llama a esta API, se conservan.

El objeto en S3 tiene el mismo ID que la AMI, pero con una extensión `.bin`. Los siguientes datos también se almacenan como etiquetas de metadatos S3 en el objeto S3: nombre de AMI, descripción de AMI, fecha de registro de AMI, cuenta de propietario de AMI y una marca de hora para la operación de almacén.

El tiempo que se tarda en completar la tarea depende del tamaño de la AMI. También depende de cuántas otras tareas estén en curso dado que las tareas están en cola. Puede hacer un seguimiento del progreso de la tarea mediante una llamada a la API `DescribeStoreImageTasks`.

La suma de los tamaños de todas las AMI en curso está limitada a 1200 GB de datos de instantáneas de EBS por cuenta. Se rechazará la creación de tareas adicionales hasta que las tareas en curso sean inferiores al límite. Por ejemplo, si se está almacenando una AMI con 200 GB de datos de instantáneas y otra AMI con 400 GB de datos de instantáneas, se aceptará otra solicitud, dado que el total en curso es de 600 GB, que es menor que el límite. Sin embargo, si una sola AMI con 1200 GB de datos de instantáneas se está almacenando actualmente, se rechazan otras tareas hasta que se complete la tarea.

DescribeStoreImageTasks

La API `DescribeStoreImageTasks` describe el progreso de las tareas de almacenamiento de las AMI. Puede describir tareas para AMI especificadas. Si no especifica AMI, obtendrá una lista paginada de todas las tareas de imagen de almacén que se han procesado en los últimos 31 días.

Para cada tarea AMI, la respuesta indica si la tarea es `InProgress`, `Completed` o `Failed`. En el caso de las tareas `InProgress`, la respuesta muestra un progreso estimado como porcentaje.

Las tareas se enumeran en orden cronológico inverso.

Actualmente, solo se pueden ver las tareas del mes anterior.

CreateRestoreImageTask

La API `CreateRestoreImageTask` inicia una tarea que restaura una AMI de un objeto de S3 que se creó previamente mediante una solicitud `CreateStoreImageTask`.

La tarea de restauración se puede realizar en la misma región o en una región diferente en la que se realizó la tarea de almacenamiento.

El bucket de S3 desde el que se restaurará el objeto AMI debe estar en la misma región en la que se solicita la tarea de restauración. La AMI será restaurada en esta Región.

La AMI se restaura con sus metadatos, como el nombre, la descripción y las asignaciones de dispositivos de bloque correspondientes a los valores de la AMI almacenada El nombre debe ser único para las AMI de la región de esta cuenta. Si no proporciona un nombre, la nueva AMI obtiene el mismo nombre que la AMI original. La AMI obtiene un nuevo ID de AMI que se genera en el momento del proceso de restauración.

El tiempo que se tarda en completar la tarea de restauración de la AMI depende del tamaño de la AMI. También depende de cuántas otras tareas estén en curso dado que las tareas están en cola. Puede ver el progreso de la tarea describiendo la AMI (describe-images) o sus instantáneas de EBS (describe-snapshots). Si la tarea falla, la AMI y las instantáneas se mueven a un estado de error.

La suma de los tamaños de todas las AMI en curso está limitada a 600 GB (según el tamaño después de la restauración) de los datos de instantáneas de EBS por cuenta. Se rechazará la creación de tareas adicionales hasta que las tareas en curso sean inferiores al límite.

Rutas de archivo

Puede utilizar las rutas de archivos al almacenar y restaurar las AMI de la siguiente manera:

- Al almacenar una AMI en S3, la ruta del archivo se puede agregar al nombre del bucket. Internamente, el sistema separa la ruta del nombre del bucket y, a continuación, agrega la ruta a la clave de objeto que se genera para almacenar la AMI. La ruta de objeto completa se muestra en la respuesta de la llamada a la API.
- Al restaurar la AMI, dado que hay un parámetro de clave de objeto disponible, la ruta se puede agregar al principio del valor de la clave de objeto.

Ejemplo: Nombre del bucket con ruta de archivo adjunta

Cuando almacene la AMI, especifique la ruta de archivo después del nombre del bucket.

```
amzn-s3-demo-bucket/path1/path2
```

Se genera la siguiente clave de objeto.

```
path1/path2/ami-0abcdef1234567890.bin
```

Al restaurar la AMI, se especifica tanto el nombre del bucket como la clave del objeto. Para ver ejemplos, consulte the section called “Creación de una tarea de almacenamiento de imágenes”.

Creación de una tarea de almacenamiento de imágenes

Al almacenar una AMI en un bucket de S3, se crea una tarea de almacenamiento de imágenes. Puede utilizar la tarea de almacenamiento de imágenes para supervisar el progreso y el resultado del proceso.

Contenido

- Protección de sus AMI
- Permisos para almacenar y restaurar AMI mediante S3
- Creación de una tarea de almacenamiento de imágenes
- Creación de una tarea de restauración de imágenes

Protección de sus AMI

Es importante asegurarse de que el bucket de S3 esté configurado con la seguridad suficiente para proteger el contenido de la AMI y que la seguridad se mantenga mientras los objetos AMI

permanezcan en el bucket. Si esto no se puede hacer, no se recomienda el uso de estas API. Asegúrese de que el acceso público al bucket de S3 no está permitido. Recomendamos habilitar el cifrado del lado del servidor para los buckets de S3 en los que almacena las AMI, aunque no es necesario.

Para obtener información acerca de cómo establecer la configuración de seguridad adecuada para los buckets de S3, consulte los siguientes temas de seguridad:

- Cómo bloquear el acceso público al almacenamiento de Amazon S
- Establecer el comportamiento predeterminado del cifrado del lado del servidor para los buckets de Amazon S
- ¿Qué política de bucket de S3 debo utilizar para cumplir la regla s3-bucket-ssl-requests-only de AWS Config?
- Habilitar el registro de acceso al servidor de Amazon S

Cuando las instantáneas de AMI se copian en el objeto de S3, los datos se copian a través de conexiones TLS. Puede almacenar AMI con instantáneas cifradas, pero las instantáneas se descifran como parte del proceso de almacenamiento.

Permisos para almacenar y restaurar AMI mediante S3

Si sus entidades principales de IAM van a almacenar o restaurar AMI usando Amazon S3, debe concederles los permisos necesarios.

En la siguiente política de ejemplo se incluyen todas las acciones necesarias para permitir que una entidad principal de IAM lleve a cabo las tareas de almacenamiento y restauración.

También puede crear políticas de IAM que otorguen a las entidades principales acceso solo a recursos específicos. Para obtener más políticas de ejemplo, vea Administración de acceso para los recursos de AWS en la Guía del usuario de IAM.

> **Note**
>
> Si las instantáneas que componen la AMI están cifradas o si su cuenta está habilitada para el cifrado de forma predeterminada, la entidad principal de IAM debe tener permiso para usar la clave de KMS.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:DeleteObject",
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket",
                "s3:PutObject",
                "s3:PutObjectTagging",
                "s3:AbortMultipartUpload",
                "ebs:CompleteSnapshot",
                "ebs:GetSnapshotBlock",
                "ebs:ListChangedBlocks",
                "ebs:ListSnapshotBlocks",
                "ebs:PutSnapshotBlock",
                "ebs:StartSnapshot",
                "ec2:CreateStoreImageTask",
                "ec2:DescribeStoreImageTasks",
                "ec2:CreateRestoreImageTask",
                "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
                "ec2:DescribeTags",
                "ec2:CreateTags"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Creación de una tarea de almacenamiento de imágenes

Para almacenar una AMI en un bucket de S3, comience por crear una tarea de almacenamiento de imágenes. El tiempo que se tarda en completar la tarea depende del tamaño de la AMI. Puede hacer un seguimiento del progreso de la tarea hasta que esta se complete correctamente o se produzca un error.

AWS CLI

Creación de la tarea de almacenamiento de imágenes

Utilice el comando create-store-image-task.

```
aws ec2 create-store-image-task \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
  "ObjectKey": "ami-0abcdef1234567890.bin"
}
```

Descripción del progreso de la tarea de almacenamiento de imágenes

Utilice el comando describe-store-image-tasks.

```
aws ec2 describe-store-image-tasks \
    --image-ids ami-0abcdef1234567890 \
    --query StoreImageTaskResults[].StoreTaskState \
    --output text
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
InProgress
```

PowerShell

Creación de la tarea de almacenamiento de imágenes

Utilice el cmdlet New-EC2StoreImageTask.

```
New-EC2StoreImageTask `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -Bucket amzn-s3-demo-bucket
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
ObjectKey         : ami-0abcdef1234567890.bin
```

Descripción del progreso de la tarea de almacenamiento de imágenes

Utilice el cmdlet Get-EC2StoreImageTask.

```
(Get-EC2StoreImageTask -ImageId ami-0abcdef1234567890).StoreTaskState
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
InProgress
```

Creación de una tarea de restauración de imágenes

Debe especificar también un nombre para la AMI restaurada. El nombre debe ser único para las AMI de la región de esta cuenta. La AMI restaurada obtiene un nuevo ID de AMI.

AWS CLI

Creación de una tarea de restauración de imágenes

Utilice el comando create-restore-image-task.

```
aws ec2 create-restore-image-task \
    --object-key ami-0abcdef1234567890.bin \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --name "my-restored-ami"
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
   "ImageId": "ami-1234567890abcdef0"
}
```

PowerShell

Creación de una tarea de restauración de imágenes

Utilice el cmdlet New-EC2RestoreImageTask.

```
New-EC2RestoreImageTask `
    -ObjectKey ami-0abcdef1234567890.bin `
```

```
    -Bucket amzn-s3-demo-bucket `
    -Name "my-restored-ami"
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
ImageId         : ami-1234567890abcdef0
```

Uso de la ascendencia de AMI para rastrear el origen de una AMI

La ascendencia de AMI permite rastrear el origen de una AMI al devolver los ID y las regiones de todas sus AMI ascendentes. Al crear o copiar una AMI, la nueva AMI conserva el ID y la región de su AMI de origen (principal). Esto permite rastrear la cadena de AMI hasta la AMI raíz.

Ventajas principales

El uso de AMI Ancestry permite:

- rastrear los derivados de AMI para garantizar el cumplimiento de las políticas internas,
- identificar las AMI potencialmente vulnerables cuando se detecte un problema de seguridad en una AMI ascendente,
- mantener la visibilidad de los orígenes de la AMI en varias regiones.

Temas

- Funcionamiento de la ascendencia de AMI
- Consideraciones
- Cómo ver la ascendencia de AMI
- Cómo identificar la AMI de origen

Funcionamiento de la ascendencia de AMI

La ascendencia de AMI identifica la AMI principal utilizada para crear la AMI especificada, la principal, etc., hasta la AMI raíz. Así es como funciona:

- Cada AMI muestra el ID y la región de su AMI de origen (principal).
- A partir de la AMI seleccionada, la lista de entradas de ascendencia muestra cada AMI principal en secuencia.

- La lista de entradas de ascendencia se remonta hasta la AMI raíz. La AMI raíz es una de los siguientes:
  - Una AMI pública de un proveedor verificado (identificado por el alias de su propietario, que es `amazon` o `aws-marketplace`).
  - Un AMI sin ascendente registrado. Por ejemplo, cuando se usa RegisterImage para crear una AMI directamente a partir de un conjunto de instantáneas, no hay ninguna AMI de origen que rastrear, a diferencia de cuando se crea una AMI a partir de una instancia.
  - Una AMI cuya AMI de origen proviene de una partición diferente.
  - La AMI número 50 de la lista. El número máximo de AMI en una lista de ascendencia es 50.

Consideraciones

- El ID y la región de la AMI de origen solo están disponibles para las AMI creadas con CreateImage, CopyImage o CreateRestoreImageTask.
- En el caso de las AMI creadas mediante CreateImage (crea una AMI a partir de una instancia), el ID de la AMI de origen es el ID de la AMI utilizada para lanzar la instancia.
- La información de origen sobre la AMI no está disponible para:
  - las AMI que se crearon con RegisterImage, ya que se crearon a partir de instantáneas,
  - algunas AMI antiguas.
- La información de la AMI de origen se conserva cuando:
  - las AMI se copian en entre regiones,
  - las AMI de origen se anulan del registro (se eliminan),
  - no se tiene acceso a las AMI de origen.
- Cada lista de ascendencia está limitada a 50 AMI.

Cómo ver la ascendencia de AMI

Puede ver la ascendencia de AMI utilizando los siguientes métodos.

Console

Cómo ver la ascendencia de AMI

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2. En el panel de navegación, seleccione AMIs.
3. Seleccione una AMI y elija la pestaña Ascendencia de AMI.
4. La tabla Entradas de ascendencia de AMI muestra todas las AMI de la lista de ascendencia.

   - ID de AMI: El ID de cada AMI de la lista de ascendencia. La primera entrada de la tabla es la AMI seleccionada, seguida de sus ascendentes.
   - ID de AMI de origen: El ID de la AMI a partir de la cual se creó la columna del ID de AMI. Un guión (-) indica el final de la lista de ascendencia de AMI.
   - Región de la AMI de origen: La Región de AWS donde se encuentra la AMI de origen.
   - Nivel de ascendencia: Posición en la lista de ascendencia, donde:
     - 0 (AMI de entrada) indica la AMI seleccionada cuya ascendencia se desea conocer.
     - Los números crecientes muestran ascendentes más antiguos.
     - ***n*** (AMI original) indica la AMI raíz, y el número indica hasta qué punto se remonta la lista de ascendencia.
   - Fecha de creación: Cuando se creó la AMI, en formato UTC.
   - Alias del propietario: El alias del propietario de la AMI (por ejemplo, `amazon`). Un guión (-) indica que la AMI no tiene un alias de propietario.

AWS CLI

Cómo ver la ascendencia de AMI

Utilice el comando get-image-ancestry y especifique el ID de AMI.

```
aws ec2 get-image-ancestry \
    --image-id ami-1111111111EXAMPLE \
    --region us-east-1
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado. El resultado muestra las AMI en orden de ascendencia: la primera entrada es la AMI especificada (de entrada), seguida de su principal, la principal de la principal, etc., y termina con la AMI raíz.

```
{
    "ImageAncestryEntries": [
        {
            "CreationDate": "2025-01-17T18:37:50.000Z",
            "ImageId": "ami-1111111111EXAMPLE", // Input AMI
```

```
            "SourceImageId": "ami-2222222222EXAMPLE",
            "SourceImageRegion": "us-east-1"

        },
        {
            "CreationDate": "2025-01-17T18:37:50.000Z",
            "ImageId": "ami-2222222222EXAMPLE", // Parent AMI
            "SourceImageId": "ami-3333333333EXAMPLE",
            "SourceImageRegion": "us-east-1"
        },
        ...
        {
            "CreationDate": "2025-01-17T18:37:50.000Z",
            "ImageId": "ami-8888888888EXAMPLE", // Root AMI
            "ImageOwnerAlias": "aws-marketplace",
            "SourceImageId": "ami-9999999999EXAMPLE",
            "SourceImageRegion": "us-east-2"
        }
    ]
}
```

PowerShell

Cómo ver la ascendencia de AMI

Utilice el cmdlet Get-EC2ImageAncestry.

```
Get-EC2ImageAncestry -ImageId ami-1111111111EXAMPLE
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado. El resultado muestra las AMI en orden de ascendencia: la primera entrada es la AMI especificada (de entrada), seguida de su principal, la principal de la principal, etc., y termina con la AMI raíz.

```
ImageAncestryEntries : {
    @{
        CreationDate = "2025-01-17T18:37:50.000Z"
        ImageId = "ami-1111111111EXAMPLE"    # Input AMI
        SourceImageId = "ami-2222222222EXAMPLE"
        SourceImageRegion = "us-east-1"
    },
    @{
        CreationDate = "2025-01-17T18:37:50.000Z"
        ImageId = "ami-2222222222EXAMPLE"    # Parent AMI
```

```
        SourceImageId = "ami-3333333333EXAMPLE"
        SourceImageRegion = "us-east-1"
    },
    ...
    @{
        CreationDate = "2025-01-17T18:37:50.000Z"
        ImageId = "ami-8888888888EXAMPLE"    # Root AMI
        ImageOwnerAlias = "aws-marketplace"
        SourceImageId = "ami-9999999999EXAMPLE"
        SourceImageRegion = "us-east-2"
    }
}
```

Cómo identificar la AMI de origen

Si solo necesita identificar la AMI principal inmediata (origen) utilizada para crear una AMI, puede usar los siguientes métodos.

Console

Cómo identificar la AMI de origen utilizada para crear la AMI seleccionada

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione AMIs.
3. Seleccione la AMI para ver sus detalles.

   La información de la AMI de origen aparece en los siguientes campos: ID de la AMI de origen y Región de la AMI de origen.

AWS CLI

Cómo identificar la AMI de origen utilizada para crear la AMI especificada

Utilice el comando describe-images .

```
aws ec2 describe-images \
    --region us-east-1 \
    --image-ids ami-0abcdef1234567890 \
    --query "Images[].{ID:SourceImageId,Region:SourceImageRegion}"
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
[
    {
        "ID": "ami-0abcdef1234567890",
        "Region": "us-west-2"
    }
}
```

PowerShell

Cómo identificar la AMI de origen utilizada para crear la AMI especificada

Utilice el cmdlet Get-EC2Image.

```
Get-EC2Image -ImageId ami-0abcdef1234567890 | Select SourceImageId,
 SourceImageRegion
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
SourceImageId           SourceImageRegion
-------------           -----------------
ami-0abcdef1234567890 us-west-2
```

Uso de marcas de agua de AMI para rastrear e identificar las AMI

Una marca de agua de la AMI es un identificador que se asocia a las AMI privadas para rastrear la procedencia y aplicar las políticas de gobernanza. Las marcas de agua persisten durante todo el ciclo de vida de la AMI:

- Si crea una nueva AMI a partir de una instancia en ejecución que se lanzó desde una AMI con marca de agua, la nueva AMI hereda la marca de agua.
- Si copia una AMI con marca de agua, la copia incluirá la marca de agua.
- Si comparte una AMI con marca de agua con otra cuenta, la marca de agua permanece visible para el destinatario.

Ventajas principales

- Realizar un seguimiento de la procedencia en todas las cuentas y regiones: identifique qué AMI se derivan de sus imágenes base aprobadas.
- Filtrar y buscar las AMI relacionadas en sus cuentas.
- Ayudar a los consumidores de AMI a descubrir e identificar las AMI fiables asociadas a un proyecto u organización.
- Imponga la gobernanza al combinar las marcas de agua con las AMI permitidas para restringir el lanzamiento de instancias solo a las AMI que tengan marcas de agua aprobadas.

Temas

- Cómo funcionan las marcas de agua de AMI
- Permisos necesarios
- Asociación de una marca de agua a una AMI
- Desasociar una marca de agua de una AMI
- Consultar marcas de agua de AMI
- Filtrar las AMI por marca de agua

Cómo funcionan las marcas de agua de AMI

Las marcas de agua de las AMI son identificadores estructurados que se asocian a las AMI. A continuación se describen las características clave de las marcas de agua:

- Persistente: cuando se asocia una marca de agua a una AMI, esta se conserva en todas las AMI derivadas.
- Solo para el propietario: solo el propietario de la AMI puede asociar marcas de agua a una AMI.
- Visible para todos: cualquier persona con acceso a la AMI puede ver sus marcas de agua.
- Límite de 5: una AMI puede tener hasta un total de 5 marcas de agua.
- No disponible en AMI públicas: no se pueden asociar marcas de agua a las AMI públicas ni hacerlas públicas si tienen una marca de agua.
- Filtrables: puede filtrar las AMI por marca de agua cuando utilice `describe-images`.

Formato de marca de agua

Una marca de agua es un objeto estructurado con los siguientes campos:

- `WatermarkKey`: el identificador único de la marca de agua, compuesto por *`account-id`*`:`*`watermark-name`* La parte de ID de cuenta es el ID de cuenta de 12 dígitos de AWS del propietario de la AMI. La parte del nombre de la marca de agua es un nombre especificado por el cliente.
- `SourceImageRegion`: la región de la AMI a la que originalmente asoció la marca de agua.
- `SourceImageId`: la AMI a la que originalmente asoció la marca de agua.
- `SourceImageCreationDate`: la fecha de creación de la AMI a la que originalmente asoció la marca de agua.
- `WatermarkCreationTime`: la marca de tiempo del momento en que aplicó la marca de agua.

El nombre de la marca de agua debe tener entre 3 y 128 caracteres y puede contener caracteres alfanuméricos, paréntesis (()), corchetes ([]), espacios, puntos (.), barras diagonales (/), guiones (-), comillas simples ('), arrobas (@) o guiones bajos (_).

Permisos necesarios

Para crear y editar el componente de la aplicación, necesita los siguientes permisos de IAM:

- `ec2:AttachImageWatermark`: para asociar una marca de agua a una AMI.
- `ec2:DetachImageWatermark`: para desasociar una marca de agua de una AMI.
- `ec2:DescribeImages`: para ver las marcas de agua de las AMI.

Asociación de una marca de agua a una AMI

Puede asociar una marca de agua a una AMI mediante la consola, la AWS CLI o PowerShell.

Console

Asociar una marca de agua a una AMI

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione AMIs.
3. Seleccione la AMI.

4. En la pestaña Detalles, dentro de la sección Marcas de agua, elija Administrar marcas de agua.
5. Ingrese un nombre de marca de agua y seleccione Asociar.

AWS CLI

Asociar una marca de agua a una AMI

Utilice el comando attach-image-watermark.

```
aws ec2 attach-image-watermark \
    --image-id ami-1111111111EXAMPLE \
    --image-watermark-name "prod-baseline"
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "WatermarkKey": "123456789012:prod-baseline"
}
```

PowerShell

Asociar una marca de agua a una AMI

Utilice el cmdlet Add-EC2ImageWatermark.

```
Add-EC2ImageWatermark `
    -ImageId ami-1111111111EXAMPLE `
    -ImageWatermarkName "prod-baseline"
```

Puede asociar hasta 5 marcas de agua a una única AMI.

Desasociar una marca de agua de una AMI

Puede desasociar una marca de agua de una AMI mediante la consola, AWS CLI o PowerShell.

Console

Desasociar una marca de agua de una AMI

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2. En el panel de navegación, seleccione AMIs.
3. Seleccione la AMI.
4. En la pestaña Detalles, dentro de la sección Marcas de agua, elija Administrar marcas de agua.
5. Seleccione la marca de agua que desea eliminar y, a continuación, seleccione Eliminar.

AWS CLI

Desasociar una marca de agua de una AMI

Utilice el comando detach-image-watermark.

```
aws ec2 detach-image-watermark \
    --image-id ami-1111111111EXAMPLE \
    --image-watermark-key "111122223333:prod-baseline"
```

PowerShell

Desasociar una marca de agua de una AMI

Utilice el cmdlet Remove-EC2ImageWatermark.

```
Remove-EC2ImageWatermark `
    -ImageId ami-1111111111EXAMPLE `
    -ImageWatermarkKey "111122223333:prod-baseline"
```

> **Note**
>
> Al desasociar una marca de agua de una AMI, la marca de agua no se elimina de las AMI derivadas que ya la llevan. Para garantizar que las marcas de agua sigan siendo persistentes, conceda el permiso `ec2:DetachImageWatermark` únicamente a administradores de confianza que necesiten administrar marcas de agua.

Consultar marcas de agua de AMI

Puede consultar las marcas de agua de una AMI mediante la consola, la AWS CLI o PowerShell.

Console

Consultar las marcas de agua de una AMI

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione AMIs.
3. Seleccione la AMI.
4. Vea las marcas de agua en la sección Marcas de agua de la pestaña Detalles.

AWS CLI

Consultar las marcas de agua de una AMI

Utilice el comando describe-images .

```
aws ec2 describe-images \
    --image-ids ami-046863d776a820ccd \
    --region us-east-1
```

La respuesta incluye la matriz `ImageWatermarks` de cada AMI.

```
{
    "Images": [
        {
            "ImageId": "ami-046863d776a820ccd",
            "Public": false,
            "OwnerId": "123456789012",
            ...
            "ImageWatermarks": [
                {
                    "WatermarkKey": "111122223333:prod-baseline",
                    "Region": "us-east-1",
                    "SourceImageId": "ami-0b752bf1df193a6c4",
                    "SourceImageCreationDate": "2024-07-10T08:15:00",
                    "CreationDate": "2024-07-12T14:30:00"
                },
                {
                    "WatermarkKey": "222222222222:security-approved",
                    "Region": "eu-north-1",
                    "SourceImageId": "ami-12345678",
                    "SourceImageCreationDate": "2024-06-01T10:00:00",
```

```
                    "CreationDate": "2024-06-05T09:45:00"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

PowerShell

Consultar las marcas de agua de una AMI

Utilice el cmdlet Get-EC2Image.

```
(Get-EC2Image -ImageId ami-046863d776a820ccd).ImageWatermarks
```

Filtrar las AMI por marca de agua

Puede filtrar las AMI por marcas de agua mediante la consola, la AWS CLI o PowerShell.

Console

Filtrar las AMI por marca de agua

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione AMIs.
3. En la barra de búsqueda, elija el filtro Clave de marca de agua e ingrese el valor de la clave de marca de agua.

AWS CLI

Filtrar las AMI por marca de agua

Use el comando describe-images con el filtro `image-watermark-key`.

```
aws ec2 describe-images \
    --filters "Name=image-watermark-key,Values=111122223333:prod-baseline"
```

Esto devuelve todas las AMI a las que tiene acceso y que llevan la marca de agua especificada, incluidas las AMI derivadas que la heredaron mediante operaciones de copia.

PowerShell

Filtrar las AMI por marca de agua

Utilice el cmdlet Get-EC2Image con el parámetro `-Filter`.

```
Get-EC2Image `
    -Filter @{Name="image-watermark-key"; Values="111122223333:prod-baseline"}
```

Esto devuelve todas las AMI a las que tiene acceso y que llevan la marca de agua especificada, incluidas las AMI derivadas que la heredaron mediante operaciones de copia.

Tipos de instancia permitidos para la AMI

Como propietario de una AMI, puede especificar con qué tipos de instancia es compatible o no la AMI. Esto evita lanzamientos en tipos de instancia incompatibles. Amazon EC2 aplica las restricciones de tipos de instancia permitidos en el momento del lanzamiento.

Por ejemplo, si la AMI requiere hardware de GPU, puede restringir su uso únicamente a tipos de instancia con GPU. Si la AMI no es compatible con una familia de instancias específica, puede excluir esa familia de los tipos de instancia permitidos.

Contenido

- Cómo funcionan los tipos de instancia permitidos
- Configuración de los tipos de instancia permitidos para una AMI
- Cómo ver los tipos de instancia permitidos para una AMI
- Comportamiento del lanzamiento con tipos de instancia permitidos
- Consideraciones

Cómo funcionan los tipos de instancia permitidos

Puede controlar los tipos de instancia permitidos mediante el atributo `InstanceTypeSpecification` de una AMI. Este atributo contiene dos listas:

- `SupportedInstanceTypes`: los tipos de instancia con los que la AMI es compatible. Solo se pueden lanzar instancias de estos tipos con la AMI.
- `UnsupportedInstanceTypes`: los tipos de instancia con los que la AMI no es compatible. Se pueden lanzar instancias de todos los demás tipos con la AMI.

Amazon EC2 evalúa la especificación según la siguiente lógica:

- Si `InstanceTypeSpecification` no está configurado, Amazon EC2 permite todos los tipos de instancia. Este es el comportamiento predeterminado.
- Si solo se configura `SupportedInstanceTypes`, se permiten únicamente los tipos de instancia especificados. Amazon EC2 bloquea todos los demás tipos de instancia.
- Si solo se configura `UnsupportedInstanceTypes`, Amazon EC2 permite todos los tipos de instancia excepto los especificados.
- Si ambas listas están configuradas, el tipo de instancia debe estar incluido en `SupportedInstanceTypes` y no debe estar incluido en `UnsupportedInstanceTypes`.

Compatibilidad del comodín

Ambas listas admiten patrones con comodines mediante el carácter `*`. Puede utilizar comodines para hacer coincidir varios tipos de instancia sin enumerarlos individualmente.

En la siguiente tabla se muestran ejemplos de patrones con comodines.

Pattern	Coincide
`t3.*`	Todos los tamaños de la familia de instancias `t3` (por ejemplo, `t3.micro`, `t3.small` y `t3.large`)
`p4d.*`	Todos los tamaños de la familia de instancias `p4d`
`g5.*`	Todos los tamaños de la familia de instancias `g5`
`*xlarge`	Cualquier tipo de instancia de tamaño xlarge o superior de todas las familias de instancias
`*.12xlarge`	Cualquier tipo de instancia 12xlarge de todas las familias de instancias

Configuración de los tipos de instancia permitidos para una AMI

Puede configurar o cambiar los tipos de instancia permitidos para una AMI mediante la consola de Amazon EC2 o AWS Command Line Interface (AWS CLI). Debe ser el propietario de la AMI para realizar este procedimiento.

Console

Para configurar los tipos de instancia permitidos para una AMI

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione AMIs.
3. Seleccione la AMI y, a continuación, elija Acciones, Administrar la especificación de tipos de instancia.
4. En Tipos de instancias compatibles o Tipos de instancias no compatibles, elija Agregar.
5. Seleccione el tipo de instancia.
6. Seleccione Save.

AWS CLI

Para configurar los tipos de instancia compatibles con una AMI

Utilice el comando replace-image-instance-type-specification. En el siguiente ejemplo, se permiten todos los tipos de instancia `t3` y `a2`, excepto `t3.micro`.

```
aws ec2 replace-image-instance-type-specification \
    --image-id ami-1234567890abcdef0 \
    --instance-type-specification '{"SupportedInstanceTypes": ["t3.*", "a2.*"],
 "UnsupportedInstanceTypes": ["t3.micro"]}'
```

Para configurar únicamente los tipos de instancia no compatibles con una AMI

Utilice el siguiente comando para bloquear tipos de instancia específicos y permitir todos los demás.

```
aws ec2 replace-image-instance-type-specification \
    --image-id ami-1234567890abcdef0 \
    --instance-type-specification '{"UnsupportedInstanceTypes": ["t3.micro",
 "t3.nano"]}'
```

Para eliminar la especificación de tipos de instancia de una AMI

Utilice el siguiente comando sin especificar `--instance-type-specification` para eliminar la restricción y permitir todos los tipos de instancia.

```
aws ec2 replace-image-instance-type-specification \
    --image-id ami-1234567890abcdef0
```

Cómo ver los tipos de instancia permitidos para una AMI

Puede ver la especificación de tipos de instancia de una AMI mediante la consola de Amazon EC2 o la AWS CLI.

Console

Para ver los tipos de instancia permitidos para una AMI

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione AMIs.
3. Seleccione la AMI.
4. En la pestaña Detalles, consulte los tipos de instancia compatibles y no compatibles.

AWS CLI

Para ver la especificación de tipos de instancia de una AMI

Utilice el comando describe-images. Si la AMI tiene una especificación de tipos de instancia, la respuesta incluye el campo `InstanceTypeSpecification`.

```
aws ec2 describe-images \
    --image-ids ami-1234567890abcdef0
```

El siguiente ejemplo muestra la salida de una AMI con una especificación de tipos de instancia.

```
{
    "Images": [
        {
            "ImageId": "ami-1234567890abcdef0",
            ...
            "InstanceTypeSpecification": {
                "SupportedInstanceTypes": [
                    {
                        "InstanceType": "t3.*"
                    },
```

```
                    {
                        "InstanceType": "a2.*"
                    }
                ],
                "UnsupportedInstanceTypes": [
                    {
                        "InstanceType": "t3.micro"
                    }
                ]
            }
        }
    ]
}
```

Comportamiento del lanzamiento con tipos de instancia permitidos

Al lanzar una instancia, Amazon EC2 comprueba si el tipo de instancia especificado es compatible con la especificación de tipos de instancia de la AMI. Si el tipo de instancia no está permitido, Amazon EC2 bloquea el lanzamiento y devuelve un error.

Ejemplo: lanzamiento bloqueado

El siguiente comando intenta lanzar una instancia `t3.micro` mediante una AMI que no es compatible con `t3.micro`.

```
aws ec2 run-instances \
    --image-id ami-1234567890abcdef0 \
    --instance-type t3.micro
```

Amazon EC2 devuelve el siguiente error:

```
An error occurred (InvalidParameterCombination) when calling the RunInstances
 operation: This AMI does not support the specified instance type. Check DescribeImages
 for InstanceTypeSpecification, and try again.
```

Para resolver este error, elija un tipo de instancia compatible con la AMI. Utilice el comando `describe-images` para ver la especificación de tipos de instancia de la AMI.

Consideraciones

Tenga en cuenta la siguiente información cuando utilice tipos de instancia permitidos.

- De forma predeterminada, una AMI no tiene ninguna especificación de tipos de instancia. Amazon EC2 permite todos los tipos de instancia hasta que configure explícitamente una especificación.
- Solo el propietario de la AMI puede establecer o cambiar la especificación de tipos de instancia.
- Cuando copia una AMI mediante `CopyImage`, Amazon EC2 conserva la especificación de tipos de instancia en la nueva AMI.
- Amazon EC2 aplica la especificación de tipos de instancia como una restricción estricta. Si el tipo de instancia no está permitido, el lanzamiento falla con un error `InvalidParameterCombination`.
- La especificación no afecta a las instancias existentes. Solo se aplica a los nuevos lanzamientos.
- Las plantillas de lanzamiento y los grupos de escalado automático que hacen referencia a una AMI con una especificación de tipos de instancia pueden fallar si el tipo de instancia configurado no está permitido. Se recomienda verificar la compatibilidad antes de configurar una especificación en las AMI compartidas.
- La acción `ReplaceImageInstanceTypeSpecification` reemplaza toda la especificación. Para agregar o eliminar tipos de instancia específicos, debe incluir la especificación actualizada completa en la solicitud.

Administre y supervise el uso de la AMI

AWS proporciona varias características que ayudan a administrar y supervisar el uso de la AMI de forma eficaz. Puede realizar un seguimiento de las cuentas que utilizan sus AMI compartidas, identificar cuándo se usaron las AMI por última vez y descubrir qué recursos de su Cuenta de AWS hacen referencia a AMI específicas.

La siguiente tabla brinda información general de las características para administrar y supervisar el uso de AMI:

Característica	Caso de uso	Ventajas principales
Informes de uso de AMI	Obtenga visibilidad sobre cuáles Cuentas de AWS utilizan sus AMI y en qué medida se utiliza cada una de ellas.	• Identifique las Cuentas de AWS y los tipos de recursos que hacen referencia a sus AMI para poder anular el

Característica	Caso de uso	Ventajas principales
		registro o deshabilitar las AMI de forma segura. • Identifique las AMI no utilizadas para cancelar el registro y reducir los costos de almacenamiento. • Identifique las AMI más utilizadas.
Seguimiento del último uso	Compruebe cuándo se utilizó su AMI por última vez.	• Identifique las AMI no utilizadas para poder cancelar el registro de las AMI de forma segura. • Identifique las AMI no utilizadas para cancelar el registro y reducir los costos de almacenamiento.
Verificación de referencia de AMI	Asegúrese de que sus recursos de AWS estén utilizando las AMI compatibles más recientes.	• Audite el uso de las AMI en su cuenta. • Compruebe dónde se hace referencia a las AMI específicas. • Mantenga el cumplimiento actualizando sus recursos para que hagan referencia a las AMI más recientes.

Temas

- Vea su uso de AMI
- Comprobación de cuándo se utilizó una AMI de Amazon EC2 por última vez
- Identifique sus recursos haciendo referencia a las AMI especificadas

Vea su uso de AMI

Si comparte sus Imágenes de máquina de Amazon (AMI) con otras Cuentas de AWS, ya sea con organizaciones específicas de Cuentas de AWS, unidades organizativas (UO) o de forma pública, puede ver cómo se utilizan estas AMI mediante la creación de informes de uso de AMI. Los informes proporcionan visibilidad sobre:

- Cuáles Cuentas de AWS utilizan sus AMI en instancias de EC2 o plantillas de lanzamiento
- Cuántas instancias de EC2 o plantillas de inicialización hacen referencia a cada AMI

Los informes de uso de las AMI le ayudan a administrar sus AMI de forma más eficaz, ya que le ayudan a:

- Identifique las Cuentas de AWS y los tipos de recursos que hacen referencia a sus AMI para poder anular el registro o deshabilitar las AMI de forma segura.
- Identifique las AMI no utilizadas para cancelar el registro y reducir los costos de almacenamiento.
- Identifique las AMI más utilizadas.

Contenido

- Cómo funcionan los informes de uso de AMI
- Crear un informe de uso de AMI
- Visualización de informes de uso de AMI
- Eliminar un informe de uso de AMI
- Cuotas de informes

Cómo funcionan los informes de uso de AMI

Al crear un informe de uso de AMI, especifica:

- La AMI sobre la que informar.
- Las Cuentas de AWS que se van a comprobar (cuentas específicas o todas las cuentas).
- Los tipos de recursos que se van a comprobar (instancias de EC2, plantillas de inicialización o ambas).
- En el caso de las plantillas de inicialización, el número de versiones que se van a comprobar (de forma predeterminada son las 20 versiones más recientes).

Amazon EC2 crea un informe independiente para cada AMI. Cada informe proporciona:

- Una lista de las Cuentas de AWS que utilizan la AMI.
- Un recuento de los recursos que hacen referencia a la AMI por tipo de recurso por cuenta. Tenga en cuenta que, en el caso de las plantillas de inicialización, si se hace referencia a una AMI en varias versiones de una plantilla de inicialización, el recuento es solo de 1.

> **Important**
>
> Al generar un informe de uso de AMI, es posible que no contenga la actividad más reciente. Es posible que la actividad de las instancias de las últimas 24 horas y la actividad de la plantilla de inicialización de los últimos días no aparezcan en el informe.

Amazon EC2 elimina automáticamente un informe 30 días después de su creación. Puede descargar informes desde la consola de EC2 para retenerlos localmente.

Crear un informe de uso de AMI

Para ver cómo se utiliza la AMI, primero debe crear un informe de uso de AMI en el que se especifiquen las cuentas y los tipos de recursos sobre los que se va a informar. Una vez que el informe esté creado, podrá ver su contenido. También puede descargar el informe desde la consola de EC2.

Console

Creación de un informe de uso de AMI

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione AMIs.

3. Seleccione una AMI y elija Acciones, Uso de AMI, Ver mi uso de AMI.
4. En la página Crear mi informe de uso de AMI, haga lo siguiente:
   a. En los Tipos de recursos, seleccione uno o más tipos de recursos sobre los cuales se va a informar.
   b. En los ID de las cuentas, realice una de las siguientes acciones:
      - Elija Especificar los ID de las cuentas y, a continuación, elija Agregar ID de cuenta para cada cuenta sobre la que desee generar el informe.
      - Elija Incluir todas las cuentas para generar informes sobre todas las cuentas.
   c. Elija Crear mi informe de uso de AMI.
5. En la página de la AMI, elija la pestaña Uso de mi AMI.
6. Elija un ID de informe para ver sus detalles.

AWS CLI

Para crear un informe de uso de AMI para una lista de cuentas

Utilice el comando create-image-usage-report con los siguientes parámetros obligatorios:

- `--image-id`: el ID de la AMI sobre la que se va a informar.
- `--resource-types`: los tipos de recursos que se van a comprobar. En el siguiente ejemplo, los tipos de recursos que se van a comprobar son las instancias de EC2 y las plantillas de inicialización. Además, también se especifica el número de versiones de la plantilla de inicialización que se van a comprobar (`version-depth=100`).

Para generar informes sobre cuentas específicas, utilice el parámetro `--account-ids` para especificar el ID de cada cuenta sobre la que se va a informar.

```
aws ec2 create-image-usage-report \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --account-ids 111122223333 444455556666 123456789012 \
    --resource-types ResourceType=ec2:Instance \
      'ResourceType=ec2:LaunchTemplate,ResourceTypeOptions=[{OptionName=version-
depth,OptionValues=100}]'
```

Creación de un informe de uso de AMI de todas las cuentas

Para informar sobre todas las cuentas que utilizan la AMI especificada, utilice el mismo comando pero omita el parámetro `--account-ids`.

```
aws ec2 create-image-usage-report \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --resource-types ResourceType=ec2:Instance \
      'ResourceType=ec2:LaunchTemplate,ResourceTypeOptions=[{OptionName=version-
depth,OptionValues=100}]'
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "ReportId": "amiur-00b877d192f6b02d0"
}
```

Monitoreo del estado de creación del informe

Utilice el comando describe-image-usage-reports y especifique el ID del informe.

```
aws ec2 describe-image-usage-reports --report-ids amiur-00b877d192f6b02d0
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado. El valor inicial para el campo `State`, es `pending`. Para poder ver las entradas del informe, el estado debe ser `available`.

```
{
    "ImageUsageReports": [
        {
            "ImageId": "ami-0e9ae3dc21c2b3a64",
            "ReportId": "amiur-abcae3dc21c2b3999",
            "ResourceTypes": [
                {"ResourceType": "ec2:Instance"}
            ],
            "State": "pending",
            "CreationTime": "2025-09-29T13:27:12.322000+00:00",
            "ExpirationTime": "2025-10-28T13:27:12.322000+00:00"
        }
    ]
}
```

PowerShell

Para crear un informe de uso de AMI para una lista de cuentas

Utilice el cmdlet New-EC2ImageUsageReport con los siguientes parámetros obligatorios:

- `-ImageId`: el ID de la AMI sobre la que se va a informar.
- `-ResourceType`: los tipos de recursos que se van a comprobar. En el siguiente ejemplo, los tipos de recursos que se van a comprobar son las instancias de EC2 y las plantillas de inicialización. Además, también se especifica el número de versiones de la plantilla de inicialización que se van a comprobar (`'version-depth' = 100`).

Para generar informes sobre cuentas específicas, utilice el parámetro `-AccountId` para especificar el ID de cada cuenta sobre la que se va a informar.

```
New-EC2ImageUsageReport `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -AccountId 111122223333 444455556666 123456789012 `
    -ResourceType @(
        @{ResourceType = 'ec2:Instance'},
        @{ResourceType = 'ec2:LaunchTemplate'ResourceTypeOptions = @{'version-depth'
 = 100}
        })
```

Creación de un informe de uso de AMI de todas las cuentas

Para informar sobre todas las cuentas que utilizan la AMI especificada, utilice el mismo comando pero omita el parámetro `-AccountId`.

```
New-EC2ImageUsageReport `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -ResourceType @(
        @{ResourceType = 'ec2:Instance'},
        @{ResourceType = 'ec2:LaunchTemplate'ResourceTypeOptions = @{'version-depth'
 = 100}
        })
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
ReportId
--------
amiur-00b877d192f6b02d0
```

Monitoreo del estado de creación del informe

Utilice el comando Get-EC2ImageUsageReport y especifique el ID del informe.

```
Get-EC2ImageUsageReport -ReportId amiur-00b877d192f6b02d0
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado. El valor inicial para el campo `State`, es `pending`. Para poder ver las entradas del informe, el estado debe ser `available`.

```
ImageUsageReports
-----------------
{@{ImageId=ami-0e9ae3dc21c2b3a64; ReportId=amiur-abcae3dc21c2b3999;
 ResourceTypes=System.Object[]; State=pending; CreationTime=2025-09-29;
 ExpirationTime=2025-10-28}}
```

Visualización de informes de uso de AMI

Puede ver todos los informes de uso que ha creado para una AMI en los últimos 30 días. Amazon EC2 elimina automáticamente un informe 30 días después de su creación.

Para cada informe, puede ver las Cuentas de AWS que están utilizando la AMI y, para cada cuenta, un recuento de los recursos que hacen referencia a la AMI por tipo de recurso. También puede ver cuándo se inició la creación del informe. Esta información solo está disponible cuando el informe está en el estado Completo (consola) o en el estado `available` (AWS CLI).

> **Important**
>
> Al generar un informe de uso de AMI, es posible que no contenga la actividad más reciente. Es posible que la actividad de las instancias de las últimas 24 horas y la actividad de la plantilla de inicialización de los últimos días no aparezcan en el informe.

Console

Visualización de un informe de uso de AMI

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione AMIs.
3. Seleccione una AMI.
4. Elija la pestaña Mis informes de uso.

La lista de informes muestra:

- Todos los informes generados en los últimos 30 días para la AMI seleccionada.
- Para cada informe, la columna Hora de inicio del informe muestra la fecha en que se creó el informe.

5. Elija el ID de un informe para ver su contenido.
6. Para volver a la pestaña Mis informes de uso en la página de detalles de la AMI, elija Ver todos los informes de esta AMI.

AWS CLI

Enumeración de todos los informes de uso de AMI para la AMI especificada

Utilice el comando describe-image-usage-reports y especifique el ID de la AMI para obtener una lista de sus informes.

```
aws ec2 describe-image-usage-reports --image-ids ami-0abcdef1234567890
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado. El ID de cada informe aparece junto con los tipos de recursos que se escanearon y las fechas de creación y caducidad del informe. Puede utilizar esta información para identificar los informes cuyas entradas desea ver.

```
{
  "ImageUsageReports": [
    {
      "ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
      "ReportId": "amiur-1111111111111111",
      "ResourceTypes": [
        {
          "ResourceType": "ec2:Instance"
        }
      ],
      "State": "available",
      "CreationTime": "2025-09-29T13:27:12.322000+00:00",
      "ExpirationTime": "2025-10-28T13:27:12.322000+00:00",
      "Tags": []
    },
    {
      "ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
```

```
      "ReportId": "amiur-22222222222222222",
      "ResourceTypes": [
        {
          "ResourceType": "ec2:Instance"
        },
        {
          "ResourceType": "ec2:LaunchTemplate"
        }
      ],
      "State": "available",
      "CreationTime": "2025-10-01T13:27:12.322000+00:00",
      "ExpirationTime": "2025-10-30T13:27:12.322000+00:00",
      "Tags": []
    }
  ],
  "NextToken": "opaque"
}
```

Visualización del contenido de un informe de uso de AMI para la AMI especificada

Utilice el comando describe-image-usage-report-entries y especifique el ID de la AMI. La respuesta devuelve todos los informes de la AMI especificada, que muestran las cuentas que han utilizado la AMI y sus recuentos de recursos.

```
aws ec2 describe-image-usage-report-entries --image-ids ami-0abcdef1234567890
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
  "ImageUsageReportEntries": [
    {
      "ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
      "ResourceType": "ec2:Instance",
      "AccountId": "123412341234",
      "UsageCount": 15,
      "ReportCreationTime": "2025-09-29T13:27:12.322000+00:00",
      "ReportId": "amiur-1111111111111111"
    },
    {
      "ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
      "ResourceType": "ec2:Instance",
      "AccountId": "123412341234",
```

```
      "UsageCount": 2,
      "ReportCreationTime": "2025-10-01T13:27:12.322000+00:00",
      "ReportId": "amiur-22222222222222222"
    },
    {
      "ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
      "ResourceType": "ec2:Instance",
      "AccountId": "001100110011",
      "UsageCount": 39,
      "ReportCreationTime": "2025-10-01T13:27:12.322000+00:00",
      "ReportId": "amiur-22222222222222222"
    }
  ],
  "NextToken": "opaque"
}
```

Visualización del contenido de un informe de uso de AMI para el informe especificado

Utilice el comando describe-image-usage-report-entries y especifique el ID del informe. La respuesta devuelve todas las entradas del informe especificado, mostrando las cuentas que han utilizado la AMI y sus recuentos de recursos.

```
aws ec2 describe-image-usage-report-entries --report-ids amiur-11111111111111111
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
  "ImageUsageReportEntries": [
    {
      "ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
      "ResourceType": "ec2:Instance",
      "AccountId": "123412341234",
      "UsageCount": 15,
      "ReportCreationTime": "2025-09-29T13:27:12.322000+00:00",
      "ReportId": "amiur-11111111111111111"
    },
    {
      "ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
      "ResourceType": "ec2:LaunchTemplate",
      "AccountId": "123412341234",
      "UsageCount": 4,
      "ReportCreationTime": "2025-09-29T13:27:12.322000+00:00",
```

```
      "ReportId": "amiur-11111111111111111"
    },
    {
      "ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
      "ResourceType": "ec2:LaunchTemplate",
      "AccountId": "001100110011",
      "UsageCount": 2,
      "ReportCreationTime": "2025-09-29T13:27:12.322000+00:00",
      "ReportId": "amiur-11111111111111111"
    }
  ],
  "NextToken": "opaque"
}
```

PowerShell

Enumeración de todos los informes de uso de AMI para la AMI especificada

Utilice el cmdlet Get-EC2ImageUsageReport y especifique el ID de la AMI para obtener una lista de sus informes.

```
Get-EC2ImageUsageReport -ImageId ami-0abcdef1234567890
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado. El ID de cada informe aparece junto con los tipos de recursos que se escanearon y las fechas de creación y caducidad del informe. Puede utilizar esta información para identificar los informes cuyas entradas desea ver.

```
@{
    ImageUsageReports = @(
        @{
            ImageId = "ami-0abcdef1234567890"
            ReportId = "amiur-1111111111111111"
            ResourceTypes = @(
                @{
                    ResourceType = "ec2:Instance"
                }
            )
            State = "available"
            CreationTime = "2025-09-29T13:27:12.322000+00:00"
            ExpirationTime = "2025-10-28T13:27:12.322000+00:00"
        },
        @{
            ImageId = "ami-0abcdef1234567890"
```

```
            ReportId = "amiur-2222222222222222"
            ResourceTypes = @(
                @{
                    ResourceType = "ec2:Instance"
                }
            )
            State = "available"
            CreationTime = "2025-09-30T13:27:12.322000+00:00"
            ExpirationTime = "2025-10-29T13:27:12.322000+00:00"
        },
        @{
            ImageId = "ami-0abcdef1234567890"
            ReportId = "amiur-33333333333333333"
            ResourceTypes = @(
                @{
                    ResourceType = "ec2:Instance"
                }
            )
            State = "available"
            CreationTime = "2025-10-01T13:27:12.322000+00:00"
            ExpirationTime = "2025-10-30T13:27:12.322000+00:00"
        }
    )
    NextToken = "opaque"
}
```

Visualización del contenido de un informe de uso de AMI para la AMI especificada

Utilice el cmdlet Get-EC2ImageUsageReportEntry y especifique el ID de la AMI. La respuesta devuelve todos los informes de la AMI especificada, que muestran las cuentas que han utilizado la AMI y sus recuentos de recursos.

```
Get-EC2ImageUsageReportEntry -ImageId ami-0abcdef1234567890
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
ImageUsageReportEntries : {@{
    ImageId = "ami-0abcdef1234567890"
    ResourceType = "ec2:Instance"
    AccountId = "123412341234"
    UsageCount = 15
    ReportCreationTime = "2025-09-29T13:27:12.322000+00:00"
```

```
    ReportId = "amiur-1111111111111111"
    }, @{
    ImageId = "ami-0abcdef1234567890"
    ResourceType = "ec2:Instance"
    AccountId = "123412341234"
    UsageCount = 7
    ReportCreationTime = "2025-09-30T13:27:12.322000+00:00"
    ReportId = "amiur-2222222222222222"
    }...}
NextToken : opaque
```

Visualización del contenido de un informe de uso de AMI para el informe especificado

Utilice el cmdlet Get-EC2ImageUsageReportEntry y especifique el ID del informe. La respuesta devuelve todas las entradas del informe especificado, mostrando las cuentas que han utilizado la AMI y sus recuentos de recursos.

```
Get-EC2ImageUsageReportEntry -ReportId amiur-1111111111111111
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
ImageUsageReportEntries : {@{
    ImageId = "ami-0abcdef1234567890"
    ResourceType = "ec2:Instance"
    AccountId = "123412341234"
    UsageCount = 15
    ReportCreationTime = "2025-09-29T13:27:12.322000+00:00"
    ReportId = "amiur-1111111111111111"
    }, @{
    ImageId = "ami-0abcdef1234567890"
    ResourceType = "ec2:LaunchTemplate"
    AccountId = "123412341234"
    UsageCount = 4
    ReportCreationTime = "2025-09-29T13:27:12.322000+00:00"
    ReportId = "amiur-1111111111111111"
    }, @{
    ImageId = "ami-0abcdef1234567890"
    ResourceType = "ec2:LaunchTemplate"
    AccountId = "************"
    UsageCount = 2
    ReportCreationTime = "2025-09-29T13:27:12.322000+00:00"
    ReportId = "amiur-1111111111111111"
```

```
    }}
NextToken : opaque
```

Eliminar un informe de uso de AMI

Amazon EC2 elimina automáticamente un informe 30 días después de su creación. Puede eliminarlo manualmente antes de esa fecha.

Console

Eliminación de un informe de uso de AMI

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione AMIs.
3. Seleccione una AMI.
4. Elija la pestaña Mis uso de AMI.
5. Elija la opción del botón situado junto al informe que quiera eliminar y, luego, elija Eliminar.

AWS CLI

Eliminación de un informe de uso de AMI

Utilice el comando delete-image-usage-report y especifique el ID del informe.

```
aws ec2 delete-image-usage-report --report-id amiur-0123456789abcdefg
```

PowerShell

Eliminación de un informe de uso de AMI

Utilice el cmdlet Remove-EC2ImageUsageReport y especifique el ID del informe.

```
Remove-EC2ImageUsageReport -ReportId amiur-0123456789abcdefg
```

Cuotas de informes

Las siguientes cuotas se aplican a la creación de informes de uso de AMI. Las cuotas se aplican por Región de AWS.

Descripción	Cuota
Informes de uso de AMI en curso (`pending`) por Cuenta de AWS	2,000
Informes de uso de AMI en curso (`pending`) por AMI	1

Comprobación de cuándo se utilizó una AMI de Amazon EC2 por última vez

Amazon EC2 rastrea automáticamente la fecha y la hora en que se utilizó por última vez una AMI para iniciar una instancia. Si tiene una AMI que no se ha utilizado para lanzar una instancia durante mucho tiempo, considere si es una buena opción anular el registro de la AMI o dejarla en desuso.

Consideraciones

- Cuando se utiliza una AMI para iniciar una instancia, hay una demora de 24 horas antes de que se informe del uso.
- Debe ser el propietario de la AMI para obtener la última hora de inicialización.
- Los datos sobre el uso de la AMI están disponibles desde abril de 2017.

Console

Para ver el momento de la última inicialización de una AMI

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija AMI.
3. En la barra de filtros, elija De mi propiedad.
4. Seleccione la casilla de verificación de la AMI.
5. En la pestaña Detalles, busque Hora del último lanzamiento.

AWS CLI

Visualización de la hora del último lanzamiento mediante la descripción de la AMI

Utilice el comando describe-images . Si `LastLaunchedTime` no está presente en el resultado, compruebe que es el propietario de la AMI.

```
aws ec2 describe-images \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --query Images[].LastLaunchedTime \
    --output text
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
2025-02-17T20:22:19Z
```

Visualización del atributo de hora del último lanzamiento de una AMI

Utilice el comando describe-image-attribute. Debe ser el propietario de la AMI especificada.

```
aws ec2 describe-image-attribute \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --attribute lastLaunchedTime \
    --query LastLaunchedTime.Value \
    --output text
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
2025-02-17T20:22:19Z
```

PowerShell

Visualización de la hora del último lanzamiento mediante la descripción de la AMI

Utilice el cmdlet Get-EC2Image. Si `LastLaunchedTime` no está presente en el resultado, compruebe que es el propietario de la AMI.

```
(Get-EC2Image -ImageId ami-0abcdef1234567890).LastLaunchedTime
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
2025-02-17T20:22:19Z
```

Visualización del atributo de hora del último lanzamiento de una AMI

Utilice el cmdlet Get-EC2ImageAttribute. Debe ser el propietario de la AMI especificada.

```
(Get-EC2ImageAttribute `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -Attribute LastLaunchedTime).LastLaunchedTime
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
2025-02-17T20:22:19Z
```

Identifique sus recursos haciendo referencia a las AMI especificadas

Puede identificar los recursos de AWS que hacen referencia a Imágenes de máquina de Amazon (AMI) especificadas, independientemente de si las AMI son públicas o privadas o de quién es su propietario. Esta visibilidad ayuda a garantizar que sus recursos utilicen las AMI compatibles más recientes.

Ventajas principales

Comprobar las referencias de AMI le ayuda a:

- Auditar el uso de las AMI en su cuenta.
- Compruebe dónde se hace referencia a las AMI específicas.
- Mantener el cumplimiento actualizando sus recursos para que hagan referencia a las AMI más recientes.

Temas

- Recursos admitidos
- Cómo funcionan las comprobaciones de referencia de la AMI
- Permisos de IAM necesarios
- Pasos para comprobar las referencias de la AMI

Recursos admitidos

Las referencias de AMI se pueden comprobar en:

- instancias de EC2
- Plantillas de inicialización
- Parámetros de SSM
- Recetas de imágenes de Generador de Imágenes
- Recetas de contenedor de Generador de Imágenes

Cómo funcionan las comprobaciones de referencia de la AMI

Funcionamiento básico

Al realizar una comprobación de referencia de la AMI, usted:

- Especifique qué AMI desea comprobar.
- Elija los tipos de recursos que desee analizar.
- Reciba una lista de sus recursos que hacen referencia a las AMI especificadas.

Selección del tipo de recurso

En la consola, seleccione los tipos de recursos que se van a analizar.

En la CLI, especifique los tipos de recursos que se van a escanear mediante uno o ambos de los siguientes parámetros de la CLI:

- `IncludeAllResourceTypes`: escanea todos los tipos de recursos admitidos.
- `ResourceTypes`: escanea los tipos de recursos especificados.

Alcance de la respuesta

Puede determinar el alcance de la respuesta para las instancias de EC2 y las plantillas de inicialización personalizando los valores de `ResourceTypeOptions` mediante el parámetro `ResourceTypes`. Tanto la consola como el parámetro `IncludeAllResourceTypes` utilizan valores de opción predeterminados. Cuando se `ResourceTypes` y `IncludeAllResourceTypes` utilizan juntos, los valores de las opciones de `ResourceTypes` tienen prioridad sobre los valores predeterminados.

Se usan los siguientes valores predeterminados:

Tipo de recurso	Opción de alcance (**`OptionName`**)	Finalidad	Valores predeterminados para **`OptionValue`** y la consola
instancias de EC2	`state-name`	Filtrar por estado de instancia	`pending`, `running`, `shutting-down`, `terminated`, `stopping`, `stopped` (todos los estados)
Plantillas de inicialización	`version-depth`	Especifique el número de versiones de la plantilla de inicialización que desee comprobar (empezando por la versión más reciente)	`10` (las versiones más recientes)

Permisos de IAM necesarios

Para usar la API DescribeImageReferences para identificar los recursos que hacen referencia a determinadas AMI, necesita los siguientes permisos de IAM para describir los recursos:

- `ec2:DescribeInstances`
- `ec2:DescribeLaunchTemplates`
- `ec2:DescribeLaunchTemplateVersions`
- `ssm:DescribeParameters`
- `ssm:GetParameters`
- `imagebuilder:ListImageRecipes`
- `imagebuilder:ListContainerRecipes`
- `imagebuilder:GetContainerRecipe`

Ejemplo de política de IAM para usar la API DescribeImageReferences

El siguiente ejemplo de política le concede los permisos para usar la API DescribeImageReferences, que incluye los permisos para describir las instancias de EC2, las plantillas de inicialización, los parámetros de Systems Manager, las recetas de imágenes de Image Builder y las recetas de contenedores de Image Builder.

JSON

```
{
 "Version":"2012-10-17",
 "Statement": [
  {
   "Effect": "Allow",
   "Action": "ec2:DescribeImageReferences",
   "Resource": "*"
  },
  {
   "Effect": "Allow",
   "Action": [
    "ec2:DescribeInstances",
    "ec2:DescribeLaunchTemplates",
    "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
    "ssm:DescribeParameters",
    "ssm:GetParameters",
    "imagebuilder:ListImageRecipes",
    "imagebuilder:ListContainerRecipes",
    "imagebuilder:GetContainerRecipe"
   ],
   "Resource": "*",
   "Condition": {
    "ForAnyValue:StringEquals": {
     "aws:CalledVia": [
      "ec2-images.amazonaws.com"
     ]
    }
   }
  }
 ]
}
```

Important

Le recomendamos encarecidamente que utilice la política administrada deAWS, `AmazonEC2ImageReferencesAccessPolicy`, en lugar de crearla usted mismo. Crear una política de IAM personalizada que proporcione solo los permisos necesarios requiere tiempo y experiencia, y requerirá actualizaciones a medida que haya nuevos tipos de recursos disponibles.
La política administrada `AmazonEC2ImageReferencesAccessPolicy`:

- Otorga todos los permisos necesarios para usar la API DescribeImageReferences (incluidos los permisos para describir las instancias de EC2, las plantillas de inicialización, los parámetros de Systems Manager y las recetas de contenedores e imágenes de Image Builder).
- Admite automáticamente nuevos tipos de recursos a medida que están disponibles (lo que es especialmente importante cuando se utiliza el parámetro `IncludeAllResourceTypes`).

Puede asociar la política `AmazonEC2ImageReferencesAccessPolicy` a sus identidades de IAM (usuarios, grupos y roles).
Para ver los permisos incluidos en esta política, consulte AmazonEC2ImageReferencesAccessPolicy en la Referencia de la política administrada de AWS.

Pasos para comprobar las referencias de la AMI

Utilice los siguientes procedimientos para identificar cuáles de sus recursos de AWS hacen referencia a las AMI especificadas.

Console

Identificación de los recursos que hacen referencia a las AMI especificadas

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione AMIs.
3. Seleccione una o más AMI para comprobar las referencias.
4. Elija Acciones, Uso de AMI, Ver recursos referenciados.

5. En la página Ver los recursos que hacen referencia a las AMI seleccionadas:

   a. En Tipos de recursos, seleccione uno o más tipos de recursos.

   b. Seleccione Ver recursos.

6. Aparece la sección Recursos que hacen referencia a las AMI seleccionadas. La lista muestra los recursos que hacen referencia a las AMI especificadas. Cada fila proporciona la siguiente información:

   - ID de la AMI: el ID de la AMI a la que se hace referencia.
   - Tipo del recurso: el tipo de recurso del recurso que hace referencia a la AMI.
   - ID del recurso: el ID del recurso que hace referencia a la AMI.

AWS CLI

Para comprobar las referencias de AMI de tipos de recursos específicos

Utilice el comando describe-image-references con el parámetro `--resource-types`. En el siguiente ejemplo, se comprueban las instancias de EC2 (el ámbito se basa en el estado de la instancia), las plantillas de inicialización (se basa en las 20 versiones más recientes de la plantilla de inicialización) y otros tipos de recursos específicos.

```
aws ec2 describe-image-references \
    --image-ids ami-0abcdef1234567890 ami-1234567890abcdef0 \
    --resource-types \
        'ResourceType=ec2:Instance,ResourceTypeOptions=[{OptionName=state-
name,OptionValues=[running,pending]}]' \
        'ResourceType=ec2:LaunchTemplate,ResourceTypeOptions=[{OptionName=version-
depth,OptionValues=[20]}]' \
        'ResourceType=ssm:Parameter' \
        'ResourceType=imagebuilder:ImageRecipe' \
        'ResourceType=imagebuilder:ContainerRecipe'
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "ImageReferences": [
        {
            "ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
            "ResourceType": "ec2:Instance",
```

```
            "Arn": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-1234567890abcdef0"
        },
        {
            "ImageId": "ami-1234567890abcdef0",
            "ResourceType": "ec2:LaunchTemplate",
            "Arn": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:launch-template/
lt-1234567890abcdef0"
        }
    ]
}
```

Para comprobar las referencias de AMI de todos los tipos de recursos compatibles

Utilice el comando describe-image-references con el parámetro `--include-all-resource-types`.

```
aws ec2 describe-image-references \
    --image-ids ami-0abcdef1234567890 ami-1234567890abcdef0 \
    --include-all-resource-types
```

Para comprobar las referencias de AMI de todos los tipos de recursos compatibles y las opciones específicas

Utilice el comando describe-image-references con los parámetros `--include-all-resource-types` y `--resource-types`. En este ejemplo, se comprueban todos los tipos de recursos y, al mismo tiempo, se limita la respuesta de las instancias de EC2 a las instancias en ejecución o pendientes.

```
aws ec2 describe-image-references \
    --image-ids ami-0abcdef1234567890 ami-1234567890abcdef0 \
    --include-all-resource-types \
    --resource-types
 'ResourceType=ec2:Instance,ResourceTypeOptions=[{OptionName=state-
name,OptionValues=[running,pending]}]'
```

PowerShell

Para comprobar las referencias de AMI de tipos de recursos específicos

Utilice el cmdlet Get-EC2ImageReference con el parámetro `-ResourceType`. En el siguiente ejemplo, se comprueban las instancias de EC2 (el ámbito se basa en el estado de la instancia),

las plantillas de inicialización (se basa en las 20 versiones más recientes de la plantilla de inicialización) y otros tipos de recursos específicos.

```
Get-EC2ImageReference `
    -ImageId 'ami-0abcdef1234567890', 'ami-1234567890abcdef0' `
    -ResourceType @(
        @{
            ResourceType = 'ec2:Instance'
            ResourceTypeOptions = @(
                @{
                    OptionName = 'state-name'
                    OptionValues = @('running', 'pending')
                }
            )
        },
        @{
            ResourceType = 'ec2:LaunchTemplate'
            ResourceTypeOptions = @(
                @{
                    OptionName = 'version-depth'
                    OptionValues = @('20')
                }
            )
        },
        @{
            ResourceType = 'ssm:Parameter'
        },
        @{
            ResourceType = 'imagebuilder:ImageRecipe'
        },
        @{
            ResourceType = 'imagebuilder:ContainerRecipe'
        }
    )
```

Para comprobar las referencias de AMI de todos los tipos de recursos compatibles

Utilice el cmdlet Get-EC2ImageReference con el parámetro `-IncludeAllResourceTypes`.

```
Get-EC2ImageReference `
    -ImageId 'ami-0abcdef1234567890', 'ami-1234567890abcdef0' `
    -IncludeAllResourceTypes
```

Para comprobar las referencias de AMI de todos los tipos de recursos compatibles y las opciones específicas

Utilice el cmdlet Get-EC2ImageReference con los parámetros `-IncludeAllResourceTypes` y `-ResourceType`. En este ejemplo, se comprueban todos los tipos de recursos y, al mismo tiempo, se limita la respuesta de las instancias de EC2 a las instancias en ejecución o pendientes.

```
Get-EC2ImageReference `
    -ImageId 'ami-0abcdef1234567890', 'ami-1234567890abcdef0' `
    -IncludeAllResourceTypes `
    -ResourceType @(
        @{
            ResourceType = 'ec2:Instance'
            ResourceTypeOptions = @(
                @{
                    OptionName = 'state-name'
                    OptionValues = @('running', 'pending')
                }
            )
        }
    )
```

Retirada de una AMI de Amazon EC2

Puede dar de baja una AMI para indicar que está desactualizada y no debería utilizarse. También puede especificar una fecha de baja futura para una AMI para indicar cuándo estará desactualizada la AMI. Por ejemplo, puede dar de baja una AMI que ya no se mantiene activamente o que se ha reemplazado por una versión más reciente. De forma predeterminada, las AMI obsoletas no aparecen en las listas de AMI, lo que impide que los usuarios nuevos utilicen AMI desactualizadas. Sin embargo, los usuarios existentes y los servicios de inicialización, como las plantillas de inicialización y los grupos de Auto Scaling, pueden seguir utilizando una AMI obsoleta si especifican su ID. Para eliminar la AMI de modo que los usuarios y los servicios no puedan utilizarla, debe anular su registro.

Después de dar de baja una AMI:

- Para los usuarios de AMI, la AMI obsoleta no aparece en las llamadas a la API DescribeImages a menos que especifique su ID o especifique que las AMI obsoletas deben aparecer. Los propietarios de AMI siguen viendo AMI obsoletas en las llamadas a la API DescribeImages.

- Para los usuarios de AMI, la AMI obsoleta no está disponible para seleccionarse mediante la consola de EC2. Por ejemplo, una AMI obsoleta no aparece en el catálogo de AMI en el launch wizard de instancias. Los propietarios de las AMI siguen viendo AMI obsoletas en la consola de EC2.
- Para los usuarios de AMI, si conoce el ID de una AMI obsoleta, puede seguir iniciando instancias utilizando la AMI obsoleta mediante la API, la CLI o los SDK.
- Los servicios de inicialización, como plantillas de inicialización y grupos de Auto Scaling, pueden seguir haciendo referencia a AMI obsoletas.
- Las instancias de EC2 que se iniciaron mediante una AMI que posteriormente queda obsoleta no se ven afectadas y pueden detenerse, iniciarse y reiniciarse.

Puede dar de baja las AMI privadas y públicas.

Contenido

- Costos
- Consideraciones
- Dar de baja una AMI
- Describir las AMI obsoletas
- Cancelación de la retirada de una AMI

Costos

Cuando da de baja una AMI, esta no se elimina. El propietario de la AMI sigue pagando las instantáneas de la AMI. Para dejar de pagar las instantáneas, el propietario de la AMI debe eliminar la AMI anulando el registro.

Consideraciones

- Para dar de baja una AMI, debe ser el propietario de la AMI.
- Las AMI que no se hayan utilizado recientemente para iniciar una instancia pueden ser buenas opciones para darlas de baja o anular su registro. Para obtener más información, consulte the section called “Compruebe cuándo se utilizó una AMI por última vez”.
- Puede crear políticas de AMI respaldadas por EBS de Amazon Data Lifecycle Manager para automatizar la retirada de las AMI respaldadas por EBS. Para obtener más información, consulte Create AMI lifecycle policies.

- De forma predeterminada, la fecha de obsolescencia de todas las AMI públicas se establece en dos años a partir de la fecha de creación de la AMI. Puede establecer una fecha de obsolescencia anterior a los dos años. Para anular la fecha de obsolescencia o para aplazarla, debe hacer que la AMI sea privada compartiéndola solo con cuentas de AWS específicas.

Dar de baja una AMI

Puede dar de baja una AMI en una fecha y hora específicas. Debe ser el propietario de la AMI.

El límite superior para la fecha de obsolescencia es dentro de 10 años, excepto en el caso de las AMI públicas, donde el límite superior es de 2 años a partir de la fecha de creación. No puede especificar una fecha pasada.

Console

Para dar de baja una AMI en una fecha específica

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija AMI.
3. En la barra de filtros, elija Owned by me (De mi propiedad).
4. Seleccione la AMI y, a continuación, elija Actiones, Administrar la obsolescencia de la AMI. Puede seleccionar varias AMI para establecer la misma fecha de obsolescencia de varias AMI al mismo tiempo.
5. Seleccione la casilla de verificación Habilitar y, a continuación, ingrese la fecha y la hora de obsolescencia.
6. Seleccione Save.

AWS CLI

Para dar de baja una AMI en una fecha específica

Utilice el comando enable-image-deprecation. Si especifica un valor en segundos, Amazon EC2 redondea los segundos al minuto más cercano.

```
aws ec2 enable-image-deprecation \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --deprecate-at "2025-04-15T13:17:12.000Z"
```

PowerShell

Para dar de baja una AMI en una fecha específica

Utilice el cmdlet Enable-EC2ImageDeprecation. Si especifica un valor en segundos, Amazon EC2 redondea los segundos al minuto más cercano.

```
Enable-EC2ImageDeprecation `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -DeprecateAt 2025-04-15T13:17:12.000Z
```

Describir las AMI obsoletas

Puede ver la fecha y la hora de retirada de una AMI y filtrar todas las AMI por dicha fecha.

Console

Para ver la fecha de baja de una AMI

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija AMI y, a continuación, seleccione la AMI.
3. Marque el campo Hora de obsolescencia (si seleccionó la casilla de verificación situada junto a la AMI, se encontrará en la pestaña Detalles). El campo muestra la fecha y la hora de obsolescencia de la AMI. Si el campo está vacío, la AMI no ha quedado obsoleta.

Para filtrar las AMI por la fecha de baja

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija AMIs (AMI).
3. En la barra de filtros, elija De mi propiedad o Imágenes privadas (las imágenes privadas incluyen tanto las AMI que se comparten con usted como las que le pertenecen).
4. En la barra de búsqueda, escriba **`Deprecation time`** (al ingresar las letras, aparecerá el filtro Hora de obsolescencia). A continuación, elija un operador y una fecha y una hora.

AWS CLI

Cuando se describen todas las AMI, los resultados dependen de si usted es un usuario de la AMI o el propietario de la AMI.

- Usuario de la AMI: de forma predeterminada, cuando describe todas las AMI, se excluyen las AMI obsoletas que se compartieron con usted, pero que no son de su propiedad. Para incluir en los resultados las AMI obsoletas, especifique la opción `--include-deprecated`.
- Propietario de la AMI: cuando describe todas las AMI, se incluyen todas las AMI que posee, incluidas las AMI obsoletas. No puede excluir las AMI obsoletas de su propiedad mediante la opción `--no-include-deprecated`.

Inclusión de las AMI obsoletas al describir todas las AMI de una cuenta

Utilice el siguiente comando describe-images.

```
aws ec2 describe-images
    --owners 123456789012 \
    --include-deprecated
```

Descripción de las AMI obsoletas de su cuenta

Utilice el siguiente comando describe-images.

```
aws ec2 describe-images \
    --owners self \
    --query "Images[?DeprecationTime!=null].ImageId" \
    --output text
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
ami-0abcdef1234567890
```

Para detallar la fecha de baja de una AMI

Utilice el siguiente comando describe-images. Si `DeprecationTime` no aparece en el resultado, la AMI no se retirará ni se configurará para que quede obsoleta en el futuro.

```
aws ec2 describe-images \
    --image-ids ami-0abcdef1234567890 \
    --query Images[].DeprecationTime \
    --output text
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
2025-05-01T00:00:00.000Z
```

PowerShell

Enumeración de las AMI obsoletas de su cuenta

Utilice el cmdlet Get-EC2Image.

```
(Get-EC2Image -Owner self | Where-Object {$_.DeprecationTime -ne $null}).ImageId
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
ami-0abcdef1234567890
```

Para detallar la fecha de baja de una AMI

Utilice el cmdlet Get-EC2Image. Si `DeprecationTime` no aparece en el resultado, la AMI no se retirará ni se configurará para que quede obsoleta en el futuro.

```
(Get-EC2Image -ImageId ami-0abcdef1234567890).DeprecationTime
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
2025-05-01T00:00:00.000Z
```

Cancelación de la retirada de una AMI

Puede cancelar la retirada de una AMI, lo que elimina la fecha y la hora de retirada. Debe ser el propietario de la AMI para realizar este procedimiento.

Console

Para cancelar la baja de una AMI

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija AMI.
3. En la barra de filtros, elija Owned by me (De mi propiedad).

4. Seleccione la AMI y, a continuación, elija Actions (Acciones), Manage AMI Deprecation (Administrar la obsolescencia de la AMI). Puede seleccionar varias AMI para cancelar la baja de varias AMI al mismo tiempo.
5. Desactive la casilla de verificación Habilitar y, luego, elija Guardar.

AWS CLI

Para cancelar la baja de una AMI

Utilice el siguiente comando disable-image-deprecation.

```
aws ec2 disable-image-deprecation --image-id ami-0abcdef1234567890
```

PowerShell

Para cancelar la baja de una AMI

Utilice el cmdlet Disable-EC2ImageDeprecation.

```
Disable-EC2ImageDeprecation -ImageId ami-0abcdef1234567890
```

Inhabilitación de una AMI de Amazon EC2

Puede deshabilitar una AMI para evitar que se utilice en inicializaciones de instancias. No puede iniciar nuevas instancias desde una AMI deshabilitada. Puede volver a habilitar una AMI desactivada para que pueda volver a usarse en inicializaciones de instancias.

Puede deshabilitar las AMI privadas y públicas.

Para reducir los costos de almacenamiento de las AMI respaldadas por EBS deshabilitadas que rara vez se usan, pero que deben retenerse a largo plazo, puede archivar sus instantáneas asociadas. Para obtener más información, consulte Archivar instantáneas de Amazon EBS en la Guía del usuario de Amazon EBS.

Contenido

- Cómo funciona la desactivación de la AMI
- Costos

- Requisitos previos
- Permisos de IAM necesarios
- Deshabilitación de una AMI
- Descripción de las AMI deshabilitadas
- Rehabilitación de una AMI deshabilitada

Cómo funciona la desactivación de la AMI

> **Warning**
>
> Al deshabilitar una AMI, se eliminan todos sus permisos de inicialización.

Cuando una AMI está deshabilitada:

- El estado de la AMI cambia a `disabled`.
- No se puede compartir una AMI deshabilitada. Si una AMI era pública o se había compartido anteriormente, pasa a ser privada. Si se ha compartido una AMI con una Cuenta de AWS, una organización o unidad organizativa, esta pierde el acceso a la AMI deshabilitada.
- De forma predeterminada, una AMI deshabilitada no aparece en las llamadas a la API DescribeImages.
- Una AMI deshabilitada no aparece en el filtro de la consola De mi propiedad. Para buscar las AMI deshabilitadas, utilice el filtro de la consola Imágenes deshabilitadas.
- Una AMI deshabilitada no está disponible para seleccionarla en inicializaciones de instancias en la consola de EC2. Por ejemplo, una AMI deshabilitada no aparece en el catálogo de AMI en el asistente de inicialización de instancias o al crear una plantilla de inicialización.
- Los servicios de inicialización, como plantillas de inicialización y grupos de escalado automático, pueden seguir haciendo referencia a AMI deshabilitadas. Las inicializaciones posteriores de instancias desde una AMI deshabilitada fallarán, por lo que recomendamos actualizar las plantillas de inicialización y los grupos de escalado automático para que hagan referencia únicamente a las AMI disponibles.
- Las instancias de EC2 que se iniciaron anteriormente mediante una AMI que posteriormente queda deshabilitada no se ven afectadas y pueden detenerse, iniciarse y reiniciarse.
- No puede eliminar las instantáneas asociadas a las AMI deshabilitadas. Si se intenta eliminar una instantánea asociada, se produce el error `snapshot is currently in use`.

Cuando se vuelve a habilitar una AMI:

- El estado de la AMI cambia a `available` y se puede usar para iniciar instancias.
- La AMI se puede compartir.
- Cuentas de AWSLas , las organizaciones y las unidades organizativas que perdieron el acceso a la AMI cuando estaba deshabilitada no recuperan el acceso automáticamente, pero la AMI se puede volver a compartir con ellas.

Costos

Cuando se deshabilita una AMI, esta no se elimina. Si la AMI es una AMI respaldada por EBS, seguirá pagando por las instantáneas de EBS de la AMI. Si desea conservar la AMI, es posible que pueda reducir los costos de almacenamiento si archiva las instantáneas. Para obtener más información, consulte Archivar instantáneas de Amazon EBS en la Guía del usuario de Amazon EBS. Si no quiere conservar la AMI y sus instantáneas, debe anular el registro de la AMI y eliminar las instantáneas. Para obtener más información, consulte Anulación del registro de una AMI.

Requisitos previos

Para deshabilitar o volver a habilitar una AMI, debe ser el propietario de la AMI.

Permisos de IAM necesarios

Para deshabilitar y volver a habilitar una AMI, debe tener los siguientes permisos de IAM:

- `ec2:DisableImage`
- `ec2:EnableImage`

Deshabilitación de una AMI

Puede deshabilitar una AMI mediante la consola de EC2 o AWS Command Line Interface (AWS CLI). Debe ser el propietario de la AMI para realizar este procedimiento.

Console

Para deshabilitar una AMI

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2. En el panel de navegación izquierdo, elija AMI.
3. En la barra de filtros, elija De mi propiedad.
4. Seleccione la AMI y, a continuación, elija Acciones, Deshabilitar AMI. Puede seleccionar varias AMI para deshabilitarlas a la vez.
5. En la ventana Deshabilitar AMI, seleccione Deshabilitar AMI.

AWS CLI

Para deshabilitar una AMI

Use el siguiente comando disable-image.

```
aws ec2 disable-image --image-id ami-0abcdef1234567890
```

PowerShell

Para deshabilitar una AMI

Utilice el cmdlet Disable-EC2Image.

```
Disable-EC2Image -ImageId ami-0abcdef1234567890
```

Descripción de las AMI deshabilitadas


Puede ver las AMI deshabilitadas en la consola de EC2 y mediante AWS CLI.

Debe tener la propiedad de la AMI para ver las AMI deshabilitadas. Como las AMI deshabilitadas se convierten en privadas, no podrá ver las AMI deshabilitadas que no sean de su propiedad.

Console

Para ver las AMI deshabilitadas

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija AMI.
3. En la barra de filtros, elija Imágenes deshabilitadas.



AWS CLI

De forma predeterminada, cuando describe todas las AMI, las AMI deshabilitadas no se incluyen en los resultados. Para incluir en los resultados las AMI deshabilitadas, especifique la opción `--include-disabled`. El campo `State` de una AMI es `disabled` si la AMI está deshabilitada.

Inclusión de las AMI deshabilitadas al describir todas las AMI de una cuenta

Use el siguiente comando describe-images.

```
aws ec2 describe-images \
    --owners 123456789012 \
    --include-disabled
```

Enumeración de las AMI deshabilitadas de su cuenta

Use el siguiente comando describe-images.

```
aws ec2 describe-images \
    --owners self \
    --include-disabled \
    --filters Name=state,Values=disabled \
    --query Images[].ImageId \
    --output text
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
ami-0abcdef1234567890
```

Descripción del estado de una AMI

Use el siguiente comando describe-images. Si `DeprecationTime` no aparece en el resultado, la AMI no se retirará ni se configurará para que quede obsoleta en el futuro.

```
aws ec2 describe-images \
    --image-ids ami-0abcdef1234567890 \
    --query Images[].State \
    --output text
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
disabled
```

PowerShell

De forma predeterminada, cuando describe todas las AMI, las AMI deshabilitadas no se incluyen en los resultados. Para incluir en los resultados las AMI deshabilitadas, especifique el parámetro `-IncludeDisabled`. El campo `State` de una AMI es `disabled` si la AMI está deshabilitada.

Enumeración de las AMI deshabilitadas de su cuenta

Utilice el cmdlet Get-EC2Image.

```
(Get-EC2Image `
    -Owner self `
    -IncludeDisabled $true | Where-Object {$_.State -eq "disabled"}).ImageId
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
ami-0abcdef1234567890
```

Descripción del estado de una AMI

Utilice el cmdlet Get-EC2Image.

```
(Get-EC2Image -ImageId ami-0abcdef1234567890).State.Value
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
disabled
```

Rehabilitación de una AMI deshabilitada

Puede volver a habilitar una AMI deshabilitada. Debe ser el propietario de la AMI para realizar este procedimiento.

Console

Para volver a habilitar una AMI deshabilitada

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija AMI.
3. En la barra de filtros, elija Imágenes deshabilitadas.
4. Seleccione la regla y, a continuación, elija Acciones, Habilitar AMI. Puede seleccionar varias AMI para volver a habilitar varias AMI al mismo tiempo.
5. En la ventana Habilitar AMI, seleccione Habilitar.

AWS CLI

Para volver a habilitar una AMI deshabilitada

Use el siguiente comando enable-image.

```
aws ec2 enable-image --image-id ami-0abcdef1234567890
```

PowerShell

Para volver a habilitar una AMI deshabilitada

Utilice el cmdlet Enable-EC2Image.

```
Enable-EC2Image -ImageId ami-0abcdef1234567890
```

Anulación del registro de una AMI de Amazon EC2

Al anular el registro de una AMI, Amazon EC2 la elimina permanentemente. Después de anular el registro de una AMI, no puede utilizarla para iniciar nuevas instancias. Puede anular el registro de una AMI cuando haya terminado de usarla.

Para protegerse de la anulación del registro accidental o malintencionada de una AMI, puede activar la protección contra la anulación de registros. Si anula accidentalmente el registro de una AMI respaldada por EBS, puede utilizar la papelera de reciclaje para restaurarla solo si la restaura dentro del periodo permitido antes de que se elimine de forma permanente.

Al anular el registro de una AMI, puede eliminar opcionalmente las instantáneas asociadas al mismo tiempo. Sin embargo, si una instantánea está asociada a varias AMI, no se eliminará aunque se haya especificado su eliminación, pero sí se anulará el registro de la AMI. Las instantáneas que no se eliminen seguirán generando costos de almacenamiento.

Mediante la anulación del registro de una AMI no se afectan las instancias que se iniciaron desde dicha AMI. Puede seguir utilizando estas instancias. De forma predeterminada, la anulación del registro de una AMI no afecta las instantáneas que se hayan creado durante el proceso de creación de la AMI. Siguen sujetos a cobro los costos de uso de esas instancias y los costos de almacenamiento de las instantáneas. Por lo tanto, para evitar incurrir en costos innecesarios, le recomendamos que finalice las instancias y elimine las instantáneas que no necesite. Puede eliminar las instantáneas de forma automática durante la anulación del registro o manualmente después de anular el registro. Para obtener más información, consulte Evite los costos derivados de los recursos no utilizados.

En el caso de las instancias iniciadas desde una AMI que posteriormente se anula del registro, puede seguir viendo información de alto nivel sobre la AMI mediante el comando `describe-instance-image-metadata` de la AWS CLI. Para obtener más información, consulte describe-instance-image-metadata.

Contenido

- Consideraciones
- Anulación del registro de una AMI
- Evite los costos derivados de los recursos no utilizados
- Protección de una AMI de Amazon EC2 contra la anulación del registro

Consideraciones

- No puede anular el registro de una AMI que no pertenece a su cuenta.
- No puede anular el registro de una AMI administrada por el servicio AWS Backup con Amazon EC2. En su lugar, utilice AWS Backup para eliminar los puntos de recuperación correspondientes

en el almacén de copia de seguridad. Para obtener más información, consulte Eliminación de copias de seguridad en la Guía para desarrolladores de AWS Backup.

Anulación del registro de una AMI

Puede anular el registro de las AMI basadas en EBS y las AMI basadas en Amazon S3. En el caso de las AMI respaldadas por EBS, puede eliminar opcionalmente las instantáneas asociadas al mismo tiempo. Sin embargo, si una instantánea está asociada a otras AMI, no se eliminará aunque se haya especificado su eliminación.

Console

Para anular el registro de una AMI

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione AMIs.
3. En la barra de filtros, seleccione Propios para ver las AMI disponibles o Imágenes deshabilitadas para ver las AMI deshabilitadas.
4. Seleccione la AMI para anular el registro.
5. Elija Acciones, Anular registro de AMI.
6. (Opcional) Para eliminar las instantáneas asociadas durante la anulación del registro, seleccione la casilla Eliminar las instantáneas asociadas.

   > **Note**
   >
   > Si una instantánea está asociada a otras AMI, no se elimina, aunque la casilla esté seleccionada.

7. Elija Anular registro de una AMI.

   La consola puede tardar unos minutos en quitar la AMI de la lista. Elija Refresh (Actualizar) para actualizar el estado.

AWS CLI

Para anular el registro de una AMI

Utilice el siguiente comando deregister-image.

```
aws ec2 deregister-image --image-id ami-0abcdef1234567890
```

Cómo anular el registro de una AMI y eliminar sus instantáneas asociadas

Utilice el siguiente comando deregister-image y especifique el parámetro `--delete-associated-snapshots`. Tenga en cuenta que si una instantánea está asociada a otras AMI, no se elimina, incluso si especifica este parámetro.

```
aws ec2 deregister-image \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --delete-associated-snapshots
```

PowerShell

Para anular el registro de una AMI

Utilice el cmdlet Unregister-EC2Image.

```
Unregister-EC2Image -ImageId ami-0abcdef1234567890
```

Cómo anular el registro de una AMI y eliminar sus instantáneas asociadas

Utilice el cmdlet Unregister-EC2Image y especifique el parámetro `-DeleteAssociatedSnapshots`. Tenga en cuenta que si una instantánea está asociada a otras AMI, no se elimina, incluso si especifica este parámetro.

```
Unregister-EC2Image `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -DeleteAssociatedSnapshots
```

Evite los costos derivados de los recursos no utilizados

Anular el registro de una AMI no elimina, de forma predeterminada, todos los recursos que están asociados a dicha AMI. Estos recursos incluyen las instantáneas de las AMI basadas en EBS y los archivos en Amazon S3 para las AMI basadas en Amazon S3. Cuando se anula el registro de una AMI, tampoco se finalizan ni detienen las instancias iniciadas desde dicha AMI.

Seguirá incurriendo en costos por el almacenamiento de las instantáneas y los archivos, así como por cualquier instancia en ejecución.

Para evitar este tipo de costos innecesarios, le recomendamos que elimine los recursos que no necesite.

AMI basadas en EBS

- Elimine las instantáneas asociadas al anular el registro de la AMI. Para obtener más información, consulte Anulación del registro de una AMI.
- Si anula el registro de una AMI sin eliminar sus instantáneas asociadas, puede eliminar las instantáneas manualmente. La instantánea del volumen raíz de la instancia creada durante la creación de la AMI tiene el siguiente formato de descripción:

```
Created by CreateImage(i-1234567890abcdef0) for ami-0abcdef1234567890
```

- Si ya no necesita las instancias que se lanzaron desde la AMI, puede detenerlas o terminarlas. Para enumerar las instancias, filtre por el ID de la AMI.

AMI basadas en Amazon S3

- Elimine el paquete en Amazon S3 con el comando ec2-delete-bundle (herramientas de la AMI).
- Si el bucket de Amazon S3 está vacío después de eliminar la agrupación y ya no lo va a utilizar, puede eliminarlo.
- Si ya no necesita las instancias que se lanzaron desde la AMI, puede terminarlas. Para enumerar las instancias, filtre por el ID de la AMI.

Protección de una AMI de Amazon EC2 contra la anulación del registro

Puede activar la protección contra la anulación del registro en una AMI para evitar su eliminación accidental o malintencionada. Cuando se activa la protección contra la anulación del registro, ningún usuario puede anular el registro de la AMI, independientemente de sus permisos de IAM. Si desea anular el registro de la AMI, primero debe desactivar la protección de anulación del registro que contiene.

Al activar la protección contra la anulación del registro en una AMI, tiene la opción de incluir un periodo de recuperación de 24 horas. Este periodo de recuperación es el tiempo durante el cual la protección por anulación del registro permanece en vigor después de desactivarla. Durante este periodo de recuperación, no se puede anular el registro de la AMI. Cuando finaliza el periodo de recuperación, se puede anular el registro de la AMI.

La protección contra la anulación del registro está desactivada de forma predeterminada en todas las AMI nuevas y existentes.

Activar la protección contra la anulación del registro

Utilice los siguientes procedimientos para activar la protección contra la anulación del registro.

Console

Activación de la protección contra la anulación del registro

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione AMIs.
3. En la barra de filtros, seleccione Propios para ver las AMI disponibles o Imágenes deshabilitadas para ver las AMI deshabilitadas.
4. Seleccione la AMI en la que desee activar la protección contra la anulación del registro y, a continuación, elija Acciones, Administrar la protección contra la anulación del registro de la AMI.
5. En el cuadro de diálogo Administrar la protección contra la anulación del registro de la AMI, puede activar la protección contra la anulación del registro con o sin un periodo de recuperación. Elija una de las siguientes opciones:
   - Activar con un periodo de recuperación de 24 horas: con un periodo de recuperación, no se puede anular el registro de la AMI durante 24 horas si la protección contra la anulación del registro está desactivada.
   - Activar sin periodo de recuperación: sin un periodo de recuperación, se puede anular el registro de la AMI inmediatamente cuando se desactiva la protección contra la anulación del registro.
6. Seleccione Save.

AWS CLI

Activación de la protección contra la anulación del registro

Utilice el comando enable-image-deregistration-protection. Para habilitar el periodo de recuperación opcional, incluya la opción `--with-cooldown`.

```
aws ec2 enable-image-deregistration-protection \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
```

```
    --with-cooldown
```

PowerShell

Activación de la protección contra la anulación del registro

Utilice el cmdlet Enable-EC2ImageRegistrationProtection. Para habilitar el periodo de recuperación opcional, defina el parámetro `-WithCooldown` en `true`.

```
Enable-EC2ImageDeregistrationProtection `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -WithCooldown $true
```

Desactivar la protección contra la anulación del registro

Utilice los siguientes procedimientos para desactivar la protección contra la anulación del registro.

Si optó por incluir un periodo de recuperación de 24 horas al activar la protección contra la anulación del registro de la AMI, al desactivar dicha protección no podrá anular inmediatamente el registro de la AMI. El periodo de recuperación es el periodo de 24 horas durante el cual la protección contra la anulación del registro permanece en vigor incluso después de desactivarla. Durante este periodo de recuperación, no se puede anular el registro de la AMI. Cuando finaliza el periodo de recuperación, se puede anular el registro de la AMI.

Console

Desactivación de la protección contra la anulación del registro

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione AMIs.
3. En la barra de filtros, seleccione Propios para ver las AMI disponibles o Imágenes deshabilitadas para ver las AMI deshabilitadas.
4. Seleccione la AMI para desactivar la protección contra la anulación del registro y, a continuación, elija Acciones, Administrar la protección contra la anulación del registro de la AMI.
5. En el cuadro de diálogo Administrar la protección contra la anulación del registro de la AMI, seleccione Deshabilitar.
6. Seleccione Save.

AWS CLI

Desactivación de la protección contra la anulación del registro

Utilice el comando disable-image-deregistration-protection.

```
aws ec2 disable-image-deregistration-protection --image-id ami-0abcdef1234567890
```

PowerShell

Desactivación de la protección contra la anulación del registro

Utilice el cmdlet Disable-EC2ImageDeregistrationProtection.

```
Disable-EC2ImageDeregistrationProtection -ImageId ami-0abcdef1234567890
```

Comportamiento de inicialización de instancias con modos de arranque de Amazon EC2

Cuando se inicia una computadora, el primer software que ejecuta se encarga de inicializar la plataforma y proporcionar una interfaz para que el sistema operativo realice operaciones específicas de la plataforma.

En Amazon EC2, se admiten dos variantes del software de modo de arranque: Legacy BIOS y Unified Extensible Firmware Interface (UEFI).

Posibles parámetros de modo de arranque en una AMI

Una AMI puede tener uno de los siguientes valores de parámetro de modo de arranque: `uefi`, `legacy-bios` o `uefi-preferred`. El parámetro de modo de arranque de la AMI es opcional. En las AMI que no tienen ningún parámetro de modo de arranque, las instancias iniciadas desde estas AMI utilizan el valor de modo de arranque predeterminado del tipo de instancia.

Finalidad del parámetro de modo de arranque de la AMI

El parámetro de modo de arranque de la AMI indica a Amazon EC2 qué modo de arranque se debe utilizar cuando se inicia una instancia. Cuando el parámetro de modo de arranque se establece en `uefi`, EC2 intenta iniciar la instancia en UEFI. Si el sistema operativo no se encuentra configurado para admitir UEFI, la instancia no se iniciará correctamente.

Parámetro de modo de arranque preferido UEFI

Puede crear AMI que admitan UEFI y BIOS heredados mediante el parámetro del modo de arranque `uefi-preferred`. Cuando el parámetro de modo de arranque se establece en `uefi-preferred` y el tipo de instancia admite UEFI, la instancia se inicia en UEFI. Si el tipo de instancia no admite UEFI, la instancia se inicia en un BIOS heredado.

> **Warning**
>
> Algunas características, como UEFI Secure Boot, solo están disponibles en instancias que arrancan en UEFI. Al utilizar el parámetro del modo de arranque de AMI `uefi-preferred` con un tipo de instancia que no admita UEFI, la instancia se iniciará como BIOS antigua y la característica dependiente de UEFI se deshabilitará. Si confía en la disponibilidad de una característica dependiente de UEFI, defina el parámetro del modo de arranque de AMI en `uefi`.

Modos de arranque predeterminados para los tipos de instancias

- Tipos de instancia de Graviton: UEFI
- Tipos de instancias de Intel y AMD: Legacy BIOS

Compatibilidad con zonas

El arranque UEFI no es compatible en las zonas Wavelength.

Temas sobre el modo de arranque

- Requisitos para lanzar una instancia de EC2 en modo de arranque UEFI
- Determinación del parámetro del modo de arranque de una AMI de Amazon EC2
- Determinación de los modos de arranque que admite un tipo de instancia de EC2
- Determinación del modo de arranque de una instancia de EC2
- Determinación del modo de arranque del sistema operativo para la instancia de EC2
- Establecimiento del modo de arranque de una AMI de Amazon EC2
- Variables UEFI para instancias de Amazon EC2
- Arranque seguro de UEFI para instancias de Amazon EC2

Requisitos para lanzar una instancia de EC2 en modo de arranque UEFI

El modo de arranque de una instancia se determina mediante la configuración de la AMI, el sistema operativo que contiene y el tipo de instancia. Para iniciar una instancia en el modo de arranque UEFI, se debe cumplir con los siguientes requisitos.

AMI

La AMI debe configurarse para UEFI de la siguiente manera:

- Sistema operativo: el sistema operativo contenido en la AMI debe configurarse de forma que utilice UEFI. De lo contrario, se producirá un error en la inicialización de la instancia. Para obtener más información, consulte Determinación del modo de arranque del sistema operativo para la instancia de EC2.
- Parámetro de modo de arranque de la AMI: el parámetro de modo de arranque de la AMI debe establecerse en `uefi` o `uefi-preferred`. Para obtener más información, consulte Determinación del parámetro del modo de arranque de una AMI de Amazon EC2.

Linux: las siguientes AMI de Linux admiten UEFI:

- Amazon Linux 2023
- Amazon Linux 2 (solo tipos de instancia de Graviton)

Para otras AMI de Linux, debe configurar la AMI, importar la AMI a través de VM Import/Export o importar la AMI a través de CloudEndure.

Windows: las siguientes AMI de Windows admiten UEFI:

- Windows_Server-2025-* (excepto para las AMI con el prefijo de nombre `BIOS-`)
- TPM-Windows_Server-2022-English-Full-Base
- TPM-Windows_Server-2022-English-Core-Base
- TPM-Windows_Server-2019-English-Full-Base
- TPM-Windows_Server-2019-English-Core-Base
- TPM-Windows_Server-2016-English-Full-Base
- TPM-Windows_Server-2016-English-Core-Base

Tipo de instancia

Todas las instancias integradas en AWS Nitro System son compatibles con UEFI y BIOS Legacy, excepto las siguientes: instancias bare metal, DL1, G4ad, P4, u-3tb1, u-6tb1, u-9tb1, u-12tb1,

u-18tb1, u-24tb1 y VT1. Para obtener más información, consulte the section called “Modo de arranque de tipo de instancia”.

En la siguiente tabla se muestra que el modo de arranque de una instancia (indicado en la columna Modo de arranque de la instancia resultante) se determina mediante una combinación del parámetro de modo de arranque de la AMI (columna 1), la configuración del modo de arranque del sistema operativo de la AMI (columna 2) y la compatibilidad con el modo de arranque del tipo de instancia (columna 3).

Parámetro de modo de arranque AMI	Configuración de modo de arranque del sistema operativo	Compatibilidad del modo de arranque del tipo de instancia	Modo de arranque de la instancia resultante
UEFI	UEFI	UEFI	UEFI
BIOS antigua	BIOS antigua	BIOS antigua	BIOS antigua
UEFI preferida	UEFI	UEFI	UEFI
UEFI preferida	UEFI	UEFI y BIOS heredado	UEFI
UEFI preferida	BIOS antigua	BIOS antigua	BIOS antigua
UEFI preferida	BIOS antigua	UEFI y BIOS antigua	BIOS antigua
No se especificó ningún modo de arranque: ARM	UEFI	UEFI	UEFI
No se especificó ningún modo de arranque: x86	BIOS antigua	UEFI y BIOS antigua	BIOS antigua

Determinación del parámetro del modo de arranque de una AMI de Amazon EC2

El parámetro de modo de arranque de la AMI es opcional. Una AMI puede tener uno de los siguientes valores de parámetro de modo de arranque: `uefi`, `legacy-bios` o `uefi-preferred`.

Algunas AMI no tienen un parámetro de modo de arranque. Cuando una AMI no tiene ningún parámetro de modo de arranque, las instancias iniciadas desde la AMI utilizan el valor predeterminado del tipo de instancia, que es `uefi` en Graviton y `legacy-bios` en los tipos de instancias de Intel y AMD.

Console

Para determinar el parámetro de modo de arranque de una AMI

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija AMI y, a continuación, seleccione la AMI.
3. Inspeccione el campo Modo de arranque.
   - El valor uefi indica que la AMI es compatible con UEFI.
   - El valor uefi-preferred indica que la AMI es compatible con UEFI y el BIOS heredado.
   - Si no hay ningún valor, las instancias iniciadas desde la AMI utilizan el valor predeterminado del tipo de instancia.

Para determinar el parámetro de modo de arranque de una AMI cuando se inicia una instancia

Cuando lance una instancia mediante el asistente de inicialización de instancias, en el paso para seleccionar una AMI, examine el campo Modo de arranque. Para obtener más información, consulte Imágenes de aplicaciones y sistema operativo (Imagen de máquina de Amazon).

AWS CLI

Para determinar el parámetro de modo de arranque de una AMI

Utilice el comando describe-images para determinar el modo de arranque de una AMI.

```
aws ec2 describe-images \
    --region us-east-1 \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
```

```
    --query Images[].BootMode \
    --output text
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
uefi
```

En el resultado, un valor de `uefi` indica que la AMI es compatible con UEFI. Un valor de `uefi-preferred` indica que la AMI es compatible con UEFI y la BIOS antigua. Si no hay ningún valor, las instancias iniciadas desde la AMI utilizan el valor predeterminado del tipo de instancia.

PowerShell

Para determinar el parámetro de modo de arranque de una AMI

Utilice el cmdlet Get-EC2Image para determinar el modo de arranque de una AMI.

```
Get-EC2Image -Region us-east-1 `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 | Format-List Name, BootMode, TpmSupport
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
Name       : TPM-Windows_Server-2016-English-Full-Base-2023.05.10
BootMode   : uefi
TpmSupport : v2.0
```

En el resultado, el valor de `BootMode` indica el modo de arranque de la AMI. Un valor de `uefi` indica que la AMI es compatible con UEFI. Un valor de `uefi-preferred` indica que la AMI es compatible con UEFI y la BIOS antigua. Si no hay ningún valor, las instancias iniciadas desde la AMI utilizan el valor predeterminado del tipo de instancia.

Determinación de los modos de arranque que admite un tipo de instancia de EC2

Puede determinar los modos de arranque que admite un tipo de instancia.

La consola de Amazon EC2 no muestra los modos de arranque compatibles de un tipo de instancia.

AWS CLI

Use el comando describe-instance-types para determinar los modos de arranque que admite un tipo de instancia. El parámetro `--query` filtra la salida para devolver solo los modos de arranque compatibles.

En el siguiente ejemplo se muestra que el tipo de instancia especificado es compatible con los modos de arranque UEFI y BIOS heredado.

```
aws ec2 describe-instance-types \
    --instance-types m5.2xlarge \
    --query "InstanceTypes[*].SupportedBootModes"
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
[
    [
        "legacy-bios",
        "uefi"
    ]
]
```

En el siguiente ejemplo se muestra que solo `t2.xlarge` es compatible con el BIOS heredado.

```
aws ec2 describe-instance-types \
    --instance-types t2.xlarge \
    --query "InstanceTypes[*].SupportedBootModes"
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
[
    [
        "legacy-bios"
    ]
]
```

PowerShell

Utilice el cmdlet Get-EC2InstanceType para determinar los modos de arranque que admite un tipo de instancia.

En el siguiente ejemplo se muestra que `m5.2xlarge` es compatible con los modos de arranque UEFI y BIOS heredado.

```
Get-EC2InstanceType -InstanceType m5.2xlarge | Format-List InstanceType,
 SupportedBootModes
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
InstanceType       : m5.2xlarge
SupportedBootModes : {legacy-bios, uefi}
```

En el siguiente ejemplo se muestra que solo `t2.xlarge` es compatible con el BIOS heredado.

```
Get-EC2InstanceType -InstanceType t2.xlarge | Format-List InstanceType,
 SupportedBootModes
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
InstanceType       : t2.xlarge
SupportedBootModes : {legacy-bios}
```

Determinación de los tipos de instancia compatibles con UEFI

Puede determinar los tipos de instancia compatibles con UEFI. La consola de Amazon EC2 no muestra la compatibilidad con UEFI de un tipo de instancia.

AWS CLI

Los tipos de instancia disponibles varían según Región de AWS. Para ver los tipos de instancias disponibles que son compatibles con UEFI en una región, utilice el comando describe-instance-types. Incluya el parámetro `--filters` a fin de limitar los resultados a los tipos de instancia que admiten UEFI y el parámetro `--query` para limitar la salida al valor de `InstanceType`.

```
aws ec2 describe-instance-types \
    --filters Name=supported-boot-mode,Values=uefi \
    --query "InstanceTypes[*].[InstanceType]" \
    --output text | sort
```

PowerShell

Los tipos de instancia disponibles varían según Región de AWS. Para ver los tipos de instancias disponibles que son compatibles con UEFI en una región, utilice el cmdlet Get-EC2InstanceType.

```
Get-EC2InstanceType -Filter @{Name="supported-boot-mode"; Values="uefi"} |
 Sort-Object @{E={$_.ProcessorInfo.SupportedArchitectures}}, InstanceType |
 Format-Table InstanceType, SupportedBootModes, `
      @{Name="SupportedArchitectures"; E={$_.ProcessorInfo.SupportedArchitectures}}
```

Determinación de los tipos de instancias compatibles con el arranque seguro de UEFI y con variables no volátiles persistentes

Las instancias bare metal no son compatibles con el arranque seguro de UEFI ni con las variables no volátiles, por lo que estos ejemplos no las incluyen en la salida. Para obtener más información sobre el arranque seguro UEFI, consulte Arranque seguro de UEFI para instancias de Amazon EC2.

AWS CLI

Utilice el comando describe-instance-types y excluya las instancias bare metal del resultado.

```
aws ec2 describe-instance-types \
    --filters Name=supported-boot-mode,Values=uefi Name=bare-metal,Values=false \
    --query "InstanceTypes[*].[InstanceType]" \
    --output text | sort
```

PowerShell

Utilice el cmdlet Get-EC2InstanceType y excluya las instancias de bare metal del resultado.

```
Get-EC2InstanceType -Filter `
      @{Name="supported-boot-mode"; Values="uefi"}, `
      @{Name="bare-metal"; Values="false"} |
 Sort-Object @{E={$_.ProcessorInfo.SupportedArchitectures}}, InstanceType |
 Format-Table InstanceType, SupportedBootModes, `
      @{Name="SupportedArchitectures"; E={$_.ProcessorInfo.SupportedArchitectures}}
```

Determinación del modo de arranque de una instancia de EC2

El modo de arranque de una instancia se muestra en el campo Modo de arranque de la consola de Amazon EC2 y junto al parámetro `currentInstanceBootMode` de AWS CLI.

Cuando se inicia una instancia, el valor de su parámetro de modo de arranque se determina mediante el valor del parámetro de modo de arranque de la AMI utilizada para iniciarla, de la siguiente manera:

- Una AMI con un parámetro de modo de arranque de `uefi` crea una instancia con un parámetro `currentInstanceBootMode` de `uefi`.
- Una AMI con un parámetro de modo de arranque de `legacy-bios` crea una instancia con un parámetro `currentInstanceBootMode` de `legacy-bios`.
- Una AMI con un parámetro de modo de arranque de `uefi-preferred` crea una instancia con un parámetro `currentInstanceBootMode` de `uefi` si el tipo de instancia admite UEFI; de lo contrario, crea una instancia con un parámetro `currentInstanceBootMode` de `legacy-bios`.
- Una AMI sin valor de parámetro de modo de arranque crea una instancia con un valor de parámetro `currentInstanceBootMode` que depende de si la arquitectura de la AMI es ARM o x86 y del modo de arranque admitido del tipo de instancia. El modo de arranque predeterminado es `uefi` en los tipos de instancia de Graviton y `legacy-bios` en los tipos de instancia de Intel y AMD.

Console

Para determinar el modo de arranque de una instancia

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Instances (instancia[s]) y seleccione la instancia.
3. En la pestaña Detalles, examine el campo Modo de arranque.

AWS CLI

Para determinar el modo de arranque de una instancia

Utilice el comando describe-instances para determinar el modo de arranque de una instancia. También puede determinar el modo de arranque de la AMI que se utilizó para crear la instancia.

```
aws ec2 describe-instances \
```

```
    --region us-east-1 \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0 \
    --query Reservations[].Instances[].BootMode \
    --output text
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
uefi
```

PowerShell

Para determinar el modo de arranque de una instancia

Utilice el cmdlet Get-EC2Image para determinar el modo de arranque de una instancia. También puede determinar el modo de arranque de la AMI que se utilizó para crear la instancia.

```
(Get-EC2Instance `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0).Instances | Format-List BootMode,
 CurrentInstanceBootMode, InstanceType, ImageId
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
BootMode                : uefi
CurrentInstanceBootMode : uefi
InstanceType            : c5a.large
ImageId                 : ami-0abcdef1234567890
```

Determinación del modo de arranque del sistema operativo para la instancia de EC2

El modo de arranque de la AMI indica a Amazon EC2 qué modo de arranque se utiliza para iniciar una instancia. Para ver si el sistema operativo de la instancia está configurado para UEFI, debe conectarse a la instancia mediante SSH (instancias de Linux) or RDP (instancias de Windows).

Consulte las instrucciones del sistema operativo de su instancia.

Linux

Para determinar el modo de arranque del sistema operativo de la instancia

1. Conéctese a su instancia de Linux mediante SSH.
2. Para ver el modo de arranque del sistema operativo, pruebe uno de los siguientes procedimientos:

   - Ejecute el siguiente comando.

     ```
     [ec2-user ~]$ sudo /usr/sbin/efibootmgr
     ```

     Resultado esperado de una instancia iniciada con el modo de arranque UEFI

     ```
     BootCurrent: 0001
     Timeout: 0 seconds
     BootOrder: 0000,0001
     Boot0000* UiApp
     Boot0001* UEFI Amazon Elastic Block Store vol-xyz
     ```

   - Ejecute el siguiente comando para verificar la existencia del directorio `/sys/firmware/efi`. Este directorio solo existe si la instancia se inicia con UEFI. Si el directorio no existe, el comando devuelve `Legacy BIOS Boot Detected`.

     ```
     [ec2-user ~]$ [ -d /sys/firmware/efi ] && echo "UEFI Boot Detected" || echo
      "Legacy BIOS Boot Detected"
     ```

     Resultado esperado de una instancia iniciada con el modo de arranque UEFI

     ```
     UEFI Boot Detected
     ```

     Resultado esperado de una instancia iniciada con el modo de arranque Legacy BIOS

     ```
     Legacy BIOS Boot Detected
     ```

   - Ejecute el siguiente comando para verificar que EFI aparece en la salida `dmesg`.

     ```
     [ec2-user ~]$ dmesg | grep -i "EFI"
     ```


Resultado esperado de una instancia lanzada con el modo de arranque UEFI

```
[    0.000000] efi: Getting EFI parameters from FDT:
[    0.000000] efi: EFI v2.70 by EDK II
```

Windows

Para determinar el modo de arranque del sistema operativo de la instancia

1. Conéctese a la instancia de Windows mediante RDP.
2. Vaya a Información del sistema y consulte la fila Modo BIOS.



Establecimiento del modo de arranque de una AMI de Amazon EC2

De forma predeterminada, una AMI hereda el modo de arranque de la instancia de EC2 utilizada para crear la AMI. Por ejemplo, si crea una AMI a partir de una instancia de EC2 que se ejecuta en Legacy BIOS, el modo de arranque de la nueva AMI es `legacy-bios`. Si crea una AMI a partir de una instancia EC2 con un modo de arranque de `uefi-preferred`, el modo de arranque de la nueva AMI es `uefi-preferred`.

Cuando registra una AMI, puede establecer el modo de arranque de la AMI en `uefi`, `legacy-bios` o `uefi-preferred`.

Cuando el modo de arranque de la AMI está establecido en `uefi-preferred`, la instancia se inicia de la siguiente manera:

- En el caso de los tipos de instancia que admiten UEFI y BIOS heredado (por ejemplo, `m5.large`), la instancia se inicia mediante UEFI.
- En el caso de los tipos de instancia que únicamente admiten el BIOS heredado (por ejemplo, `m4.large`), la instancia se inicia mediante el BIOS heredado.

Si configura el modo de arranque de la AMI en `uefi-preferred`, el sistema operativo tiene que admitir la posibilidad de arrancar en UEFI y BIOS heredado.

Para convertir una instancia existente basada en Legacy BIOS a UEFI, o una instancia existente basada en UEFI a Legacy BIOS, primero debe modificar el volumen y el sistema operativo de la instancia para que admitan el modo de arranque seleccionado. Luego, cree una instantánea del volumen. Finalmente, cree una AMI a partir de una instantánea.

Consideraciones

- Establecer el parámetro de modo de arranque de la AMI no configura automáticamente el sistema operativo para el modo de arranque especificado. Primero debe realizar las modificaciones adecuadas en el volumen y el sistema operativo de la instancia para admitir el arranque utilizando el modo de arranque seleccionado. De lo contrario, la AMI resultante no se podrá utilizar. Por ejemplo, si está convirtiendo una instancia basada en Legacy BIOS a UEFI, puede utilizar la herramienta MBR2GPT de Microsoft para convertir el disco del sistema de MBR a GPT. Las modificaciones obligatorias son específicas del sistema operativo. Para obtener más información, consulte el manual del sistema operativo.
- No puede utilizar el comando register-image o el cmdlet Register-EC2Image para crear una AMI que sea compatible con NitroTPM y UEFI preferido.
- Algunas características, como UEFI Secure Boot, solo están disponibles en instancias que arrancan en UEFI. Al utilizar el parámetro del modo de arranque de AMI `uefi-preferred` con un tipo de instancia que no admita UEFI, la instancia se lanza como BIOS antigua y la característica dependiente de UEFI se deshabilita. Si depende de la disponibilidad de una característica dependiente de UEFI, defina el parámetro del modo de arranque de AMI en `uefi`.

AWS CLI

Para establecer el modo de arranque de una AMI

1. Realice las modificaciones adecuadas en el volumen y el sistema operativo de la instancia para admitir el arranque a través del modo de arranque seleccionado. Las modificaciones

obligatorias son específicas del sistema operativo. Para obtener más información, consulte el manual del sistema operativo.

> **Warning**
>
> Si no realiza este paso, no se podrá utilizar la AMI.

2. Para buscar el ID de volumen de la instancia, utilice el comando describe-instances. En el siguiente paso, creará una instantánea de este volumen.

```
aws ec2 describe-instances \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0 \
    --query Reservations[].Instances[].BlockDeviceMappings
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
[
    [
        {
            "DeviceName": "/dev/xvda",
            "Ebs": {
                "AttachTime": "2024-07-11T01:05:51+00:00",
                "DeleteOnTermination": true,
                "Status": "attached",
                "VolumeId": "vol-1234567890abcdef0"
            }
        }
    ]
]
```

3. Para crear una instantánea del volumen, utilice el comando create-snapshot. Utilice el ID del volumen del paso anterior.

```
aws ec2 create-snapshot \
    --volume-id vol-01234567890abcdef \
    --description "my snapshot"
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
```

```
    "Description": "my snapshot",
    "Encrypted": false,
    "OwnerId": "123456789012",
    "Progress": "",
    "SnapshotId": "snap-0abcdef1234567890",
    "StartTime": "",
    "State": "pending",
    "VolumeId": "vol-01234567890abcdef",
    "VolumeSize": 30,
    "Tags": []
}
```

4. Espere hasta que el estado de la instantánea sea `completed` antes de ir al siguiente paso. Para obtener el estado de la instantánea, utilice el comando describe-snapshots con el ID de instantánea del paso anterior.

```
aws ec2 describe-snapshots \
    --snapshot-ids snap-0abcdef1234567890 \
    --query Snapshots[].State \
    --output text
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
completed
```

5. Para crear una AMI, utilice el comando register-image. Use el valor de `SnapshotId` del resultado de CreateSnapshot.

   - Para configurar el modo de arranque en UEFI, agregue el parámetro `--boot-mode` con un valor de `uefi`.

```
aws ec2 register-image \
   --description "my image" \
   --name "my-image" \
   --block-device-mappings "DeviceName=/dev/
sda1,Ebs={SnapshotId=snap-0abcdef1234567890,DeleteOnTermination=true}" \
   --root-device-name /dev/sda1 \
   --virtualization-type hvm \
   --ena-support \
   --boot-mode uefi
```

- Para configurar el modo de arranque en `uefi-preferred`, establezca el valor de `--boot-mode` en `uefi-preferred`

```
aws ec2 register-image \
   --description "my description" \
   --name "my-image" \
   --block-device-mappings "DeviceName=/dev/
sda1,Ebs={SnapshotId=snap-0abcdef1234567890,DeleteOnTermination=true}" \
   --root-device-name /dev/sda1 \
   --virtualization-type hvm \
   --ena-support \
   --boot-mode uefi-preferred
```

6. (Opcional) Para verificar que la AMI recién creada cuenta con el modo de arranque que especificó, utilice el comando describe-images.

```
aws ec2 describe-images \
    --image-id ami-1234567890abcdef0 \
    --query Images[].BootMode \
    --output text
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
uefi
```

PowerShell

Para establecer el modo de arranque de una AMI

1. Realice las modificaciones adecuadas en el volumen y el sistema operativo de la instancia para admitir el arranque a través del modo de arranque seleccionado. Las modificaciones obligatorias son específicas del sistema operativo. Para obtener más información, consulte el manual del sistema operativo.

> **Warning**
>
> Si no realiza este paso, no se podrá utilizar la AMI.

2. Para buscar el ID de volumen de la instancia, utilice el cmdlet Get-EC2Instance.

```
(Get-EC2Instance `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0).Instances.BlockDeviceMappings.Ebs
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
AssociatedResource  :
AttachTime          : 7/11/2024 1:05:51 AM
DeleteOnTermination : True
Operator            :
Status              : attached
VolumeId            : vol-01234567890abcdef
```

3. Para crear una instantánea del volumen, utilice el cmdlet New-EC2Snapshot. Utilice el ID del volumen del paso anterior.

```
New-EC2Snapshot `
    -VolumeId vol-01234567890abcdef `
    -Description "my snapshot"
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
AvailabilityZone          :
Description               : my snapshot
Encrypted                 : False
FullSnapshotSizeInBytes   : 0
KmsKeyId                  :
OwnerId                   : 123456789012
RestoreExpiryTime         :
SnapshotId                : snap-0abcdef1234567890
SseType                   :
StartTime                 : 4/25/2025 6:08:59 PM
State                     : pending
StateMessage              :
VolumeId                  : vol-01234567890abcdef
VolumeSize                : 30
```

4. Espere hasta que el estado de la instantánea sea `completed` antes de ir al siguiente paso. Para obtener el estado de la instantánea, utilice el cmdlet Get-EC2Snapshot con el ID de instantánea del paso anterior.

```
(Get-EC2Snapshot `
    -SnapshotId snap-0abcdef1234567890).State.Value
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
completed
```

5. Para crea una nueva AMI, utilice el cmdlet Register-EC2Image. Use el valor de `SnapshotId` del resultado de New-EC2Snapshot.

   - Para configurar el modo de arranque en UEFI, agregue el parámetro `-BootMode` con un valor de `uefi`.

     ```
     $block = @{SnapshotId=snap-0abcdef1234567890}
     Register-EC2Image `
        -Description "my image" `
        -Name "my-image" `
        -BlockDeviceMapping @{DeviceName="/dev/xvda";Ebs=$block} `
        -RootDeviceName /dev/xvda `
        -EnaSupport $true `
        -BootMode uefi
     ```

   - Para configurar el modo de arranque en `uefi-preferred`, establezca el valor de `-BootMode` en `uefi-preferred`

     ```
     $block = @{SnapshotId=snap-0abcdef1234567890}
     Register-EC2Image `
        -Description "my image" `
        -Name "my-image" `
        -BlockDeviceMapping @{DeviceName="/dev/xvda";Ebs=$block} `
        -RootDeviceName /dev/xvda `
        -EnaSupport $true `
        -BootMode uefi-preferred
     ```

6. (Opcional) Para verificar que la AMI recién creada cuenta con el modo de arranque que especificó, utilice el cmdlet Get-EC2Image.

   ```
   (Get-EC2Image `
       -ImageId ami-1234567890abcdef0).BootMode.Value
   ```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
uefi
```

Variables UEFI para instancias de Amazon EC2

Cuando inicia una instancia en la que el modo de arranque se establece en UEFI, se crea un almacén de clave-valor para variables. La UEFI y el sistema operativo de instancias pueden utilizar el almacén para almacenar variables UEFI.

El cargador de arranque y el sistema operativo utilizan las variables UEFI para configurar el inicio temprano del sistema. Permiten que el sistema operativo administre ciertas configuraciones del proceso de arranque, como la orden de arranque o la administración de claves para el Arranque seguro UEFI.

> **Warning**
>
> Cualquier persona que pueda conectarse a la instancia (y, posiblemente, cualquier software que se ejecute en la instancia) o cualquier persona con permisos para usar la API GetInstanceUefiData en la instancia puede leer las variables. Nunca debe almacenar información confidencial, como contraseñas o información de identificación personal, en el almacén de variables de la UEFI.

Persistencia de las variables UEFI

- En el caso de las instancias que se iniciaron el 10 de mayo de 2022 o en una fecha anterior, las variables UEFI se borran cuando se reinician o detienen.
- En el caso de las instancias que se iniciaron el 11 de mayo de 2022 o en una fecha posterior, las variables UEFI marcadas como no volátiles persisten cuando se reinician, o cuando se inician o detienen.
- Las instancias bare metal no conservan las variables no volátiles de la UEFI en las operaciones de detención o inicio de las instancias.

Arranque seguro de UEFI para instancias de Amazon EC2

El modo UEFI Secure Boot se basa en el proceso de arranque seguro consolidado de Amazon EC2 y proporciona protección adicional en profundidad que ayuda a los clientes a proteger el software frente a amenazas que persisten durante los reinicios. Garantiza que la instancia solo arranque el software firmado con claves criptográficas. Las claves se almacenan en la base de datos de claves del almacenamiento variable no volátil de la UEFI. UEFI Secure Boot evita la modificación no autorizada del flujo de arranque de las instancias.

Contenido

- Funcionamiento del arranque seguro de UEFI con instancias de Amazon EC2
- Requisitos para el arranque seguro EFI en Amazon EC2
- Comprobación de si una instancia de Amazon EC2 está habilitada para el arranque seguro de UEFI
- Creación de una AMI de Linux con claves personalizadas del arranque seguro de UEFI
- Creación del blob binario de AWS para el arranque seguro de UEFI

Funcionamiento del arranque seguro de UEFI con instancias de Amazon EC2

UEFI Secure Boot es una característica especificada en la UEFI, que permite verificar el estado de la cadena de arranque. Está diseñado para garantizar que solo se ejecuten binarios UEFI verificados de manera criptográfica después de la autoinicialización del firmware. Estos binarios incluyen los controladores UEFI y el gestor de arranque principal, así como componentes cargados en cadena.

UEFI Secure Boot especifica cuatro bases de datos clave, que se utilizan en una cadena de confianza. Las bases de datos se almacenan en el almacén de variables UEFI.

La cadena de confianza es la siguiente:

Base de datos de la clave de la plataforma (PK

La base de datos de PK es la raíz de la confianza. Contiene una única clave PK pública que se utiliza en la cadena de confianza para actualizar la base de datos de claves de intercambio de claves (KEK).

Para cambiar la base de datos de PK, debe tener la clave PK privada para firmar una solicitud de actualización. Esto incluye eliminar la base de datos de PK escribiendo una clave PK vacía.

Base de datos de claves de intercambio de claves (KEK

La base de datos KEK es una lista de claves KEK públicas que se utilizan en la cadena de confianza para actualizar las bases de datos de firma (db) y de la lista de denegación (dbx).

Para cambiar la base de datos de KEK pública, debe tener la clave PK privada para firmar una solicitud de actualización.

Base de datos de firmas (db

La base de datos db es una lista de claves públicas y hashes que se utilizan en la cadena de confianza para validar todos los binarios de arranque UEFI.

Para cambiar la base de datos db, debe tener la clave PK privada o cualquiera de las claves KEK privadas para firmar una solicitud de actualización.

Base de datos de la lista de denegación de firmas (dbx

La base de datos dbx es una lista de claves públicas y hashes binarios que no son de confianza y se utilizan en la cadena de confianza como archivo de revocación.

La base de datos dbx siempre tiene prioridad sobre las demás bases de datos clave.

Para cambiar la base de datos dbx, debe tener la clave PK privada o cualquiera de las claves KEK privadas para firmar una solicitud de actualización.

El Foro UEFI mantiene un dbx disponible de forma pública para muchos binarios y certificados incorrectos en https://uefi.org/revocationlistfile.

Important

UEFI Secure Boot aplica la validación de firmas en cualquier binario UEFI. Para permitir la ejecución de un binario UEFI en el arranque seguro UEFI, debe firmarlo con cualquiera de las claves de base de datos privadas descritas anteriormente.

De forma predeterminada, UEFI Secure Boot está desactivado y el sistema está en `SetupMode`. Cuando el sistema está en `SetupMode`, todas las variables clave se pueden actualizar sin una firma criptográfica. Cuando se establece el PK, el arranque seguro UEFI se habilita y se cierra el modo de configuración.

Requisitos para el arranque seguro EFI en Amazon EC2

Cuando lanza una instancia de Amazon EC2 con una AMI y un tipo de instancia compatibles, dicha instancia validará de manera automática los binarios de arranque de UEFI en su base de datos del arranque seguro de UEFI. No se necesita configuración adicional. También puede configurar UEFI Secure Boot en una instancia posterior a al inicialización.

> **Note**
>
> UEFI Secure Boot protege su instancia y su sistema operativo contra las modificaciones del flujo de arranque. Si crea una nueva AMI de una AMI de origen que tiene UEFI Secure Boot habilitado y modifica ciertos parámetros durante el proceso de copiado como cambiar el `UefiData` dentro de la AMI, puede desactivar UEFI Secure Boot.

Contenido

- AMIs soportadas
- Tipos de instancias admitidas

AMIs soportadas

AMI de Linux

Para lanzar una instancia de Linux, la AMI de Linux debe tener habilitado el arranque seguro de la UEFI.

Amazon Linux admite Arranque seguro UEFI a partir de la versión 2023.1 de AL2023. Sin embargo, el arranque seguro UEFI no está habilitado en las AMI predeterminadas. Para obtener más información, consulte Arranque seguro UEFI en la Guía del usuario de AL2023. Las versiones anteriores de las AMI de Amazon Linux no están habilitadas para el arranque seguro UEFI. Para utilizar una AMI admitida, debe realizar varios pasos de configuración en su propia AMI de Linux. Para obtener más información, consulte Creación de una AMI de Linux con claves personalizadas del arranque seguro de UEFI.

AMI de Windows

Para lanzar una instancia de Windows, la AMI de Windows debe tener habilitado el arranque seguro de la UEFI. Para encontrar una AMI de Windows de AWS que esté preconfigurada para el arranque

seguro de UEFI con claves de Microsoft, consulte Find Windows Server AMIs configured with NitroTPM and UEFI Secure Boot en la Referencia de AMI de Windows de AWS.

En este momento, no se admite la importación de Windows con UEFI Secure Boot mediante el comando import-image.

Tipos de instancias admitidas

Todos los tipos de instancias virtualizadas que admiten UEFI también admiten el arranque seguro de UEFI. Para obtener información sobre los tipos de instancias compatibles con el modo Arranque seguro UEFI, consulte Requisitos para el modo de arranque UEFI.

> **Note**
>
> Los tipos de instancias bare metal no admiten UEFI Secure Boot.

Comprobación de si una instancia de Amazon EC2 está habilitada para el arranque seguro de UEFI

Puede utilizar los siguientes procedimientos para determinar si una instancia de Amazon EC2 está habilitada para el arranque seguro de UEFI.

Instancias de Linux

Puede usar la utilidad `mokutil` para verificar si una instancia de Linux está habilitada para UEFI Secure Boot. Si `mokutil` no está instalado en la instancia, deberá instalarlo. Para obtener las instrucciones de instalación en Amazon Linux 2, consulte Find and install software packages on an Amazon Linux 2 instance. Para otras distribuciones de Linux, consulte su documentación específica.

Para verificar si una instancia de Linux está habilitada para UEFI Secure Boot

Conéctese a la instancia y ejecute el siguiente comando como `root` en una ventana de terminal.

```
mokutil --sb-state
```


A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

- Si el arranque seguro UEFI está habilitado, la salida contiene `SecureBoot enabled`.
- Si UEFI Secure Boot no está habilitado, la salida contiene `SecureBoot disabled` o `Failed to read SecureBoot`.

instancias de Windows

Para comprobar si una instancia de Windows está habilitada para UEFI Secure Boot

1. Conéctese a la instancia.
2. Abra la herramienta msinfo32.
3. Verifique el campo Estado de arranque seguro. Si se habilita el arranque seguro de UEFI, el valor es Compatible, como se muestra en la siguiente imagen.



También puede utilizar Cmdlet `Confirm-SecureBootUEFI` de Windows PowerShell para verificar el estado de arranque seguro. Para obtener más información sobre el cmdlet, consulte Confirm-SecureBootUEFI en la documentación de Microsoft.

Creación de una AMI de Linux con claves personalizadas del arranque seguro de UEFI

Estas instrucciones muestran cómo crear una AMI de Linux con el arranque seguro de UEFI y claves privadas personalizadas. Amazon Linux admite Arranque seguro UEFI a partir de la versión 2023.1 de AL2023. Para obtener más información, consulte Arranque seguro de UEFI en AL2023 en la Guía del usuario de Amazon Linux 2023.

> **Important**
>
> El siguiente procedimiento está destinado solo a usuarios avanzados. Debe tener el conocimiento suficiente del flujo de arranque de distribución SSL y Linux para utilizar estos procedimientos.

Requisitos previos

- Se utilizarán las siguientes herramientas:
  - OpenSSL: https://www.openssl.org/
  - efivar: https://github.com/rhboot/efivar
  - efitools: https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/jejb/efitools.git/
  - Comando get-instance-uefi-data
- La instancia de Linux debe haberse iniciado con una AMI de Linux compatible con el modo de arranque UEFI y debe tener datos no volátiles presentes.

Las instancias recientemente creadas sin claves de UEFI Secure Boot se crean en `SetupMode`, lo que le permite inscribir claves propias. Algunas AMI vienen preconfiguradas con UEFI Secure Boot y no se pueden cambiar las claves existentes. Si desea cambiar las claves, debe crear una AMI nueva basada en la AMI original.

Existen dos formas de propagar las claves en el almacén de variables, las cuales se describen en la opción A y la opción B que se indican a continuación. En la opción A, se describe cómo hacerlo desde la instancia, imitando el flujo de hardware real. En la opción B, se describe cómo crear un blob binario, que luego se pasa como un archivo codificado en base64 cuando se crea la AMI. Para ambas opciones, primero debe crear los tres pares de claves, que se utilizan para la cadena de confianza.

Para crear una AMI de Linux que admita el arranque seguro de UEFI, cree primero los tres pares de claves y, a continuación, complete la opción A o la opción B, pero no las dos:

- Tarea 1: creación de un par de claves
- Tarea 2, opción A: agregar claves al almacén de variables desde la instancia
- Tarea 2, opción B: crear un blob binario que contenga un almacén de variables precargado

Tarea 1: creación de un par de claves

UEFI Secure Boot se basa en las tres bases de datos clave siguientes, que se utilizan en una cadena de confianza: la clave de plataforma (PK), la clave de intercambio de claves (KEK) y la base de datos de firmas (db).[1]

Cada clave se crea en la instancia. Para preparar las claves públicas en un formato que sea válido para el estándar UEFI Secure Boot, cree un certificado para cada clave. Las `DER` definen el formato

SSL (codificación binaria de un formato). A continuación, convierta cada certificado en una lista de firmas UEFI, que es el formato binario que entiende UEFI Secure Boot. Y, por último, firme cada certificado con la clave correspondiente.

Tareas

- Preparación para la creación de pares de claves
- Par de claves 1: cree la clave de plataforma (PK)
- Par de claves 2: cree la clave de intercambio de claves (KEK)
- Par de claves 3: cree la base de datos (DB) de firmas
- Firme la imagen de arranque (kernel) con la clave privada

Preparación para la creación de pares de claves

Antes de crear los pares de claves, cree un identificador único global (GUID) que se utilizará en la generación de claves.

1. Conéctese a la instancia.
2. Ejecute el siguiente comando en una línea del shell.

```
uuidgen --random > GUID.txt
```

Par de claves 1: cree la clave de plataforma (PK)

La PK es la raíz de la confianza de las instancias UEFI Secure Boot. La PK privada se utiliza para actualizar la KEK, que, a su vez, se puede utilizar para agregar claves autorizadas a la base de datos de firmas (db).

El estándar X.509 se utiliza para crear el par de claves. Para obtener información sobre el estándar, consulte X.509 en Wikipedia.

Para crear la PK

1. Cree la clave. Debe nombrar la variable PK.

```
openssl req -newkey rsa:4096 -nodes -keyout PK.key -new -x509 -sha256 -days 3650 -
subj "/CN=Platform key/" -out PK.crt
```

Se especifican los siguientes parámetros:

- `-keyout PK.key`: el archivo de la clave privada.
- `-days 3650`: el número de días en que el certificado es válido.
- `-out PK.crt`: el certificado que se utiliza para crear la variable UEFI.
- `CN=`*`Platform key`*: el nombre común (CN) para la clave. Puede escribir el nombre de su organización en lugar de la *`Clave de plataforma`*.

2. Cree el certificado.

```
openssl x509 -outform DER -in PK.crt -out PK.cer
```

3. Convierta el certificado en una lista de firmas UEFI.

```
cert-to-efi-sig-list -g "$(< GUID.txt)" PK.crt PK.esl
```

4. Firme la lista de firmas de la UEFI con la PK privada (autofirmado).

```
sign-efi-sig-list -g "$(< GUID.txt)" -k PK.key -c PK.crt PK PK.esl PK.auth
```

Par de claves 2: cree la clave de intercambio de claves (KEK)

La KEK privada se utiliza para agregar claves a la db, que es la lista de firmas autorizadas para arrancar en el sistema.

Para crear la clave de intercambio de claves (KEK)

1. Cree la clave.

```
openssl req -newkey rsa:4096 -nodes -keyout KEK.key -new -x509 -sha256 -days 3650 -
subj "/CN=Key Exchange Key/" -out KEK.crt
```

2. Cree el certificado.

```
openssl x509 -outform DER -in KEK.crt -out KEK.cer
```

3. Convierta el certificado en una lista de firmas UEFI.

```
cert-to-efi-sig-list -g "$(< GUID.txt)" KEK.crt KEK.esl
```

4. Firme la lista de firmas con la PK privada.

```
sign-efi-sig-list -g "$(< GUID.txt)" -k PK.key -c PK.crt KEK KEK.esl KEK.auth
```

Par de claves 3: cree la base de datos (DB) de firmas

La lista de base de datos contiene claves autorizadas para arrancar en el sistema. Para modificar la lista, es necesario la KEK privada. Las imágenes de arranque se firmarán con la clave privada que se crea en este paso.

Para crear la base de datos

1. Cree la clave.

```
openssl req -newkey rsa:4096 -nodes -keyout db.key -new -x509 -sha256 -days 3650 -
subj "/CN=Signature Database key/" -out db.crt
```

2. Cree el certificado.

```
openssl x509 -outform DER -in db.crt -out db.cer
```

3. Convierta el certificado en una lista de firmas UEFI.

```
cert-to-efi-sig-list -g "$(< GUID.txt)" db.crt db.esl
```

4. Firme la lista de firmas con la KEK privada.

```
sign-efi-sig-list -g "$(< GUID.txt)" -k KEK.key -c KEK.crt db db.esl db.auth
```

Firme la imagen de arranque (kernel) con la clave privada

Para Ubuntu 22.04, las siguientes imágenes requieren firmas.

```
/boot/efi/EFI/ubuntu/shimx64.efi
/boot/efi/EFI/ubuntu/mmx64.efi
/boot/efi/EFI/ubuntu/grubx64.efi
/boot/vmlinuz
```

Para firmar una imagen

Utilice la siguiente sintaxis para firmar una imagen.

```
sbsign --key db.key --cert db.crt --output /boot/vmlinuz /boot/vmlinuz
```

> **Note**
>
> Debe firmar todos los nuevos kernels. En general, `/boot/vmlinuz` creará un enlace simbólico con el último kernel instalado.

Para obtener más información sobre la cadena de arranque y las imágenes requeridas, consulte la documentación correspondiente para su distribución.

[1] Gracias a la comunidad ArchWiki por todo el trabajo que ha realizado. Los comandos para crear la PK, la KEK, la base de datos, así como también para firmar la imagen provienen de la documentación Creación de claves, redactado por el equipo de mantenimiento de ArchWiki y los colaboradores de ArchWiki.

Tarea 2, opción A: agregar claves al almacén de variables desde la instancia

Una vez que haya creado los tres pares de claves, puede conectar con su instancia y agregar las claves al almacén de variables desde la instancia con los siguientes pasos. Como alternativa, complete los pasos en the section called “Tarea 2, opción B: crear un blob binario que contenga un almacén de variables precargado”.

Pasos de la opción A:

- Paso 1: iniciar una instancia que sea compatible con UEFI Secure Boot
- Paso 2: configurar una instancia de forma que admita UEFI Secure Boot
- Paso 3: crear una AMI a partir de la instancia

Paso 1: iniciar una instancia que sea compatible con UEFI Secure Boot

Cuando inicia una instancia con los siguientes requisitos previos, la instancia estará lista para configurarse de forma que admita UEFI Secure Boot. Solo puede habilitar la compatibilidad con UEFI Secure Boot en una instancia durante la inicialización, no puede habilitarlo más adelante.

Requisitos previos

- AMI: la AMI de Linux tiene que ser compatible con el modo de arranque UEFI. Para comprobar que la AMI es compatible con el modo de arranque UEFI, el parámetro del modo de arranque AMI debe ser uefi. Para obtener más información, consulte Determinación del parámetro del modo de arranque de una AMI de Amazon EC2.

  Tenga en cuenta que AWS solo proporciona AMI de Linux configuradas para admitir UEFI para tipos de instancias basados en Graviton. En este momento, AWS no proporciona AMI de Linux x86_64 compatibles con el modo de arranque UEFI. Puede configurar su propia AMI para que admita el modo de arranque UEFI en todas las arquitecturas. Para configurar su propia AMI para que admita el modo de arranque UEFI, debe seguir varios pasos de configuración en su propia AMI. Para obtener más información, consulte Establecimiento del modo de arranque de una AMI de Amazon EC2.
- Tipo de instancia: todos los tipos de instancias virtualizadas que admiten UEFI también admiten UEFI Secure Boot. Los tipos de instancias bare metal no admiten UEFI Secure Boot. Para obtener información sobre los tipos de instancias compatibles con el modo Arranque seguro UEFI, consulte Requisitos para el modo de arranque UEFI.
- Inicie su instancia después de la inicialización de UEFI Secure Boot. Solo las instancias iniciadas después del 10 de mayo de 2022 (cuando se lanzó UEFI Secure Boot) pueden admitir UEFI Secure Boot.

Después de iniciar la instancia, puede verificar que está lista para configurarse de forma que admita UEFI Secure Boot (en otras palabras, puede proceder al Paso 2) y comprobar si hay datos UEFI presentes. La presencia de datos de la UEFI indica que persisten los datos no volátiles.

Para verificar si la instancia está lista para el paso 2

Utilice el comando get-instance-uefi-data y especifique el ID de la instancia.

```
aws ec2 get-instance-uefi-data --instance-id i-1234567890abcdef0
```

La instancia está lista para el paso 2 si los datos UEFI están presentes en la salida. Si la salida está vacía, la instancia no se puede configurar para que admita UEFI Secure Boot. Esto puede suceder si la instancia se lanzó antes de que la compatibilidad con UEFI Secure Boot estuviera disponible. Lance una nueva instancia e inténtelo de nuevo.

Paso 2: configurar una instancia de forma que admita UEFI Secure Boot

Inscriba los pares de claves en el almacén de variables UEFI en la instancia

> **Warning**
>
> Debe firmar las imágenes de arranque después de inscribir las claves. De lo contrario, no podrá arrancar la instancia.

Después de crear las listas de firmas de la UEFI firmadas (PK, KEK y db), deben estar inscritas en el firmware de la UEFI.

Escribir en la variable PK solo es posible en los siguientes casos:

- Si aún no se ha inscrito ninguna PK, lo que se indica si la variable `SetupMode` es 1. Compruébelo mediante el siguiente comando. La salida es 1 o 0.

  ```
  efivar -d -n 8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c-SetupMode
  ```

- Si la nueva PK está firmada por la clave privada de la PK existente.

Para inscribir las claves en el almacén de variables UEFI

Los siguientes comandos deben ejecutarse en la instancia.

Si SetupMode está habilitado (el valor es 1), las claves se pueden inscribir mediante los siguientes comandos en la instancia:

```
[ec2-user ~]$ efi-updatevar -f db.auth db
```

```
[ec2-user ~]$ efi-updatevar -f KEK.auth KEK
```

```
[ec2-user ~]$ efi-updatevar -f PK.auth PK
```

Para comprobar que UEFI Secure Boot está habilitado

Para verificar si el arranque seguro UEFI está habilitado, siga los pasos en Comprobación de si una instancia de Amazon EC2 está habilitada para el arranque seguro de UEFI.

Ahora, puede exportar su almacén de variables UEFI con el comando de la CLI get-instance-uefi-data o puede continuar con el siguiente paso y firmar las imágenes de arranque para reiniciar en una instancia habilitada para UEFI Secure Boot.

Paso 3: crear una AMI a partir de la instancia

Para crear una AMI desde la instancia, puede utilizar la consola o el código `CreateImage` de la API, la CLI o el SDK. Para obtener instrucciones sobre cómo utilizar la consola, consulte Creación de una AMI basada en Amazon EBS. Para obtener instrucciones sobre las API, consulte Crear Imagen.

> **Note**
>
> La API `CreateImage` copia de forma automática el almacén de variables UEFI de la instancia en la AMI. La consola usa la API `CreateImage`. Después de iniciar instancias mediante esta AMI, las instancias tendrán el mismo almacén de variables UEFI.

Tarea 2, opción B: crear un blob binario que contenga un almacén de variables precargado

Una vez que haya creado los tres pares de claves, puede crear un blob binario que contenga un almacén de variables precargado y que, a su vez, contenga las claves de UEFI Secure Boot. Como alternativa, complete los pasos en the section called “Tarea 2, opción A: agregar claves al almacén de variables desde la instancia”.

> **Warning**
>
> Debe firmar las imágenes de arranque antes de inscribir las claves; de lo contrario, no podrá arrancar la instancia.

Pasos de la opción B:

- Paso 1: crear un almacén de variables nuevo o actualizar uno existente
- Paso 2: cargar el blob binario en la creación de la AMI

Paso 1: crear un almacén de variables nuevo o actualizar uno existente

Puede crear el almacén de variables sin conexión sin una instancia en ejecución mediante la herramienta python-uefivars. La herramienta puede crear un almacén de variables nuevo a partir

de sus claves. El script admite actualmente el formato EDK2, el formato AWS y una representación JSON que es más fácil de editar con herramientas de nivel superior.

Para crear el almacén de variables sin conexión sin una instancia en ejecución

1. Descargue la herramienta en el siguiente enlace.

   ```
   https://github.com/awslabs/python-uefivars
   ```

2. Cree un nuevo almacén de variables desde sus claves con la ejecución del siguiente comando. Esto creará un blob binario codificado en base64 en *your_binary_blob*.bin. La herramienta también admite la actualización de un blob binario a través del parámetro `-I`.

   ```
   ./uefivars.py -i none -o aws -O your_binary_blob.bin -P PK.esl -K KEK.esl --db
    db.esl --dbx dbx.esl
   ```

Paso 2: cargar el blob binario en la creación de la AMI

Utilice register-image para pasar los datos del almacén de variables UEFI. Para el parámetro `--uefi-data`, especifique el blob binario y para el parámetro `--boot-mode`, especifique `uefi`.

```
aws ec2 register-image \
    --name uefi_sb_tpm_register_image_test \
    --uefi-data $(cat your_binary_blob.bin) \
    --block-device-mappings "DeviceName=/dev/sda1,Ebs=
 {SnapshotId=snap-0123456789example,DeleteOnTermination=true}" \
    --architecture x86_64 \
    --root-device-name /dev/sda1 \
    --virtualization-type hvm \
    --ena-support \
    --boot-mode uefi
```

Creación del blob binario de AWS para el arranque seguro de UEFI

Puede seguir los siguientes pasos para personalizar las variables de UEFI Secure Boot durante la creación de AMI. El KEK que se utiliza en estos pasos está actualizado a partir de septiembre de 2021. Si Microsoft actualiza la KEK, debe utilizar la KEK más reciente.

Para crear el blob binario de AWS

1. Cree una lista de firmas de PK vacía.

```
touch empty_key.crt
cert-to-efi-sig-list empty_key.crt PK.esl
```

2. Descargue el certificado KEK.

```
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=321185
```

3. Empaque los certificados KEK en una lista de firmas UEFI (`siglist`).

```
sbsiglist --owner 77fa9abd-0359-4d32-bd60-28f4e78f784b --type x509 --output
 MS_Win_KEK.esl MicCorKEKCA2011_2011-06-24.crt
```

4. Descargue los certificados de la db de Microsoft.

```
https://www.microsoft.com/pkiops/certs/MicWinProPCA2011_2011-10-19.crt
https://www.microsoft.com/pkiops/certs/MicCorUEFCA2011_2011-06-27.crt
```

5. Genere la lista de firmas de la db.

```
sbsiglist --owner 77fa9abd-0359-4d32-bd60-28f4e78f784b --type x509 --output
 MS_Win_db.esl MicWinProPCA2011_2011-10-19.crt
sbsiglist --owner 77fa9abd-0359-4d32-bd60-28f4e78f784b --type x509 --output
 MS_UEFI_db.esl MicCorUEFCA2011_2011-06-27.crt
cat MS_Win_db.esl MS_UEFI_db.esl > MS_db.esl
```

6. Unified Extensible Firmware Interface Forum ya no proporciona los archivos DBX. Ahora los proporciona Microsoft en GitHub. Descargue la actualización más reciente de DBX del repositorio de actualizaciones de Arranque seguro de Microsoft en https://github.com/microsoft/secureboot_objects.

7. Desempaquete el archivo update-binary firmado.

   Cree `SplitDbxContent.ps1` con el contenido del script que aparece a continuación. Como alternativa, puede instalar el script desde la Galería de PowerShell con `Install-Script -Name SplitDbxContent`.

```
<#PSScriptInfo
```

```
.VERSION 1.0

.GUID ec45a3fc-5e87-4d90-b55e-bdea083f732d

.AUTHOR Microsoft Secure Boot Team

.COMPANYNAME Microsoft

.COPYRIGHT Microsoft

.TAGS Windows Security

.LICENSEURI

.PROJECTURI

.ICONURI

.EXTERNALMODULEDEPENDENCIES

.REQUIREDSCRIPTS

.EXTERNALSCRIPTDEPENDENCIES

.RELEASENOTES
Version 1.0: Original published version.

#>

<#
.DESCRIPTION
 Splits a DBX update package into the new DBX variable contents and the signature
 authorizing the change.
 To apply an update using the output files of this script, try:
 Set-SecureBootUefi -Name dbx -ContentFilePath .\content.bin -SignedFilePath .
\signature.p7 -Time 2010-03-06T19:17:21Z -AppendWrite'
.EXAMPLE
.\SplitDbxAuthInfo.ps1 DbxUpdate_x64.bin
#>


# Get file from script input
$file  = Get-Content -Encoding Byte $args[0]
```

```
# Identify file signature
$chop = $file[40..($file.Length - 1)]
if (($chop[0] -ne 0x30) -or ($chop[1] -ne 0x82 )) {
    Write-Error "Cannot find signature"
    exit 1
}

# Signature is known to be ASN size plus header of 4 bytes
$sig_length = ($chop[2] * 256) + $chop[3] + 4
$sig = $chop[0..($sig_length - 1)]

if ($sig_length -gt ($file.Length + 40)) {
    Write-Error "Signature longer than file size!"
    exit 1
}

# Content is everything else
$content = $file[0..39] + $chop[$sig_length..($chop.Length - 1)]

# Write signature and content to files
Set-Content -Encoding Byte signature.p7 $sig
Set-Content -Encoding Byte content.bin $content
```

Utilice el script para desempaquetar los archivos DBX firmados.

```
PS C:\Windows\system32> SplitDbxContent.ps1 .\dbx.bin
```

Esto produce dos archivos: `signature.p7` y `content.bin`. Use `content.bin` en el paso siguiente.

8. Cree un almacén de variables UEFI utilizando el script `uefivars.py`.

```
./uefivars.py -i none -o aws -O uefiblob-microsoft-keys-empty-pk.bin -P ~/PK.esl -K
 ~/MS_Win_KEK.esl --db ~/MS_db.esl  --dbx ~/content.bin
```

9. Compruebe el blob binario y el almacén de variables UEFI.

```
./uefivars.py -i aws -I uefiblob-microsoft-keys-empty-pk.bin -o json | less
```

10. Puede actualizar el blob cargándolo nuevamente en la misma herramienta.

```
./uefivars.py -i aws -I uefiblob-microsoft-keys-empty-pk.bin -o aws -O uefiblob-
microsoft-keys-empty-pk.bin -P ~/PK.esl -K ~/MS_Win_KEK.esl --db ~/MS_db.esl  --dbx
 ~/content.bin
```

Resultado previsto

```
Replacing PK
Replacing KEK
Replacing db
Replacing dbx
```

Usar el cifrado con las AMI con respaldo de EBS

Las AMI que cuentan con el respaldo de instantáneas de Amazon EBS pueden beneficiarse del cifrado Amazon EBS. Las instantáneas de datos y volúmenes raíz se pueden cifrar y adjuntar a una AMI. Puede iniciar instancias y copiar imágenes con el soporte para el cifrado EBS completo incluido. Los parámetros de cifrado para estas operaciones se admiten en todas las regiones donde AWS KMS está disponible.

Las instancias de EC2 con volúmenes de EBS cifrados se inician desde las AMIs de la misma forma que otras instancias. Además, cuando lance una instancia desde una AMI respaldada por instantáneas EBS sin cifrar, puede cifrar algunos o todos los volúmenes durante la inicialización.

Al igual que los volúmenes de EBS, las instantáneas de las AMI se pueden cifrar de forma predeterminada mediante la AWS KMS key o a una clave administrada por el cliente que especifique. En todos los casos, debe tener permiso para usar la Clave de KMS seleccionada.

Las AMI con instantáneas cifradas se pueden compartir en cuentas de AWS. Para obtener más información, consulte Descripción del uso de las AMI compartidas en Amazon EC2.

Temas sobre cifrado con AMI con respaldo de EBS

- Situaciones de inicialización de instancias
- Situaciones de copia de imagen

Situaciones de inicialización de instancias

Las instancias de Amazon EC2 se inician desde las AMI mediante la acción `RunInstances` con los parámetros proporcionados a través de la asignación de dispositivos de bloques, ya sea a través de la Consola de administración de AWS o directamente mediante la API o la CLI de Amazon EC2. Para obtener más información, consulte Asignaciones de dispositivos de bloques para volúmenes en instancias de Amazon EC2. Para obtener ejemplos del control de la asignación de dispositivos de bloqueo desde la AWS CLI, consulte inicialización, enumeración y terminación de instancias de EC2.

De forma predeterminada, sin parámetros de cifrado explícitos, una acción `RunInstances` mantiene el estado de cifrado existente de las instantáneas de origen de una AMI mientras que restaura sus volúmenes de EBS. Si se habilita el cifrado de forma predeterminada, todos los volúmenes creados desde la AMI (de instantáneas cifradas o sin cifrar) se cifrarán. Si el cifrado de forma predeterminada no está habilitado, la instancia mantiene el estado de cifrado de la AMI.

También puede iniciar una instancia y solicitar de forma simultánea un nuevo estado de cifrado para los volúmenes restantes al suministrar parámetros de cifrado. Por lo tanto, se observan los siguientes comportamientos:

iniciar sin parámetros de cifrado

- Una instantánea sin cifrar se restaura en un volumen sin cifrar, a menos que se habilite el cifrado de forma predeterminada, en cuyo caso se cifrarán todos los volúmenes recién creados.
- Una instantánea cifrada que usted posee se restaura en un volumen que está cifrado en la misma Clave de KMS.
- Una instantánea cifrada de la que no es propietario (por ejemplo, la AMI se comparte con usted) se restaura en un volumen que está cifrado por la clave de KMS predeterminada de su cuenta de AWS.

Se pueden anular los comportamientos predeterminados al suministrar los parámetros de cifrado. Los parámetros disponibles son `Encrypted` y `KmsKeyId`. Establecimiento de solo los resultados del parámetro `Encrypted` en lo siguiente:

Comportamientos de inicialización de instancia con **`Encrypted`** establecido pero **`KmsKeyId`** sin especificar.

- Una instantánea no cifrada se restaura en un volumen de EBS cifrado por la clave de KMS predeterminada de su cuenta de AWS.
- Una instantánea cifrada que usted posee se restaura en un volumen de EBS cifrado con la misma Clave de KMS. (En otras palabras, el parámetro `Encrypted` no tiene efecto).

- Una instantánea cifrada de la que no es propietario (es decir, la AMI se comparte con usted) se restaura en un volumen que está cifrado por la clave de KMS predeterminada de su cuenta de AWS. (En otras palabras, el parámetro `Encrypted` no tiene efecto).

Establecer los parámetros `Encrypted` y `KmsKeyId` permite especificar una Clave de KMS no predeterminada para una operación de cifrado. Se producen los siguientes comportamientos:

La instancia con **`Encrypted`** y **`KmsKeyId`** establecidos

- Una instantánea no cifrada se restaura en un volumen de EBS cifrado por la Clave de KMS especificada.
- Una instantánea cifrada se restaura en un volumen de EBS cifrado no en la Clave de KMS original, sino en la Clave de KMS especificada.


El envío de un parámetro `KmsKeyId` sin establecer también el parámetro `Encrypted` da como resultado un error.

Las siguientes secciones ofrecen ejemplos de inicialización de instancias desde AMI con parámetros de cifrado no predeterminados. En cada una de estas situaciones, los parámetros suministrados para la acción `RunInstances` da como resultado un cambio en el estado de cifrado durante la restauración de un volumen desde una instantánea.

Para obtener información sobre el uso de la consola para iniciar una instancia desde una AMI, consulte Lanzamiento de una instancia de Amazon EC2.

Cifrar un volumen durante la inicialización


En este ejemplo, una AMI respaldada por una instantánea sin cifrar se utiliza para iniciar una instancia de EC2 con un volumen de EBS cifrado.



El parámetro `Encrypted` por sí solo genera el volumen para esta instancia que se va a cifrar. Proporcionar un parámetro `KmsKeyId` es opcional. Si no se especifica ningún ID de clave de KMS, se utiliza la clave de KMS predeterminada de la cuenta de AWS para cifrar el volumen. Para cifrar el volumen en otra Clave de KMS que usted posee, proporcione el parámetro `KmsKeyId`.

Volver a cifrar un volumen durante la inicialización


En este ejemplo, una AMI con el respaldo de una instantánea cifrada se utiliza para iniciar una instancia de EC2 con un volumen EBS cifrado por una nueva Clave de KMS.



Si usted es propietario de la AMI y no proporciona parámetros de cifrado, la instancia resultante tiene un volumen cifrado con la misma clave de KMS que la instantánea. Si la AMI se comparte en lugar de ser de su propiedad y no proporciona parámetros de cifrado, el volumen se cifra mediante la Clave de KMS predeterminada. Con los parámetros de cifrado proporcionados como se muestra, el volumen se cifra mediante la Clave de KMS especificada.

Cambiar el estado de cifrado de varios volúmenes durante la inicialización

En este ejemplo más completo, una AMI respaldada por varias instantáneas (cada una con su propio estado de cifrado) se utiliza para iniciar una instancia de EC2 con un volumen recientemente cifrado y un volumen que se ha vuelto a cifrar.



En esta situación, la acción `RunInstances` se suministra con parámetros de cifrado para cada una de las instantáneas del origen. Cuando se especifican todos los parámetros de cifrado posibles, la instancia resultante es la misma sin importar si posee la AMI.

Situaciones de copia de imagen

Las AMI de Amazon EC2 se copian con la acción `CopyImage`, mediante la Consola de administración de AWS o directamente con la API o la CLI de Amazon EC2.

De forma predeterminada, sin parámetros de cifrado explícitos, una acción `CopyImage` mantiene el estado de cifrado existente de las instantáneas de origen de una AMI. También puede copiar una AMI y solicitar de forma simultánea un nuevo estado de en las instantáneas de EBS asociadas al suministrar parámetros de cifrado. Por lo tanto, se observan los siguientes comportamientos:

Copiar sin parámetros de cifrado

- Una instantánea sin cifrar se copia en otra instantánea sin cifrar, a menos que se habilite el cifrado de forma predeterminada, en cuyo caso se cifrarán todos las instantáneas recién creadas.
- Una instantánea cifrada que usted posee se copia en una instantánea cifrada con la misma Clave de KMS.

- Una instantánea cifrada de la que no es propietario (es decir, la AMI se comparte con usted) se copia en una instantánea que está cifrada por la clave de KMS predeterminada de su cuenta de AWS.

Se pueden anular todos estos comportamientos predeterminados al suministrar los parámetros de cifrado. Los parámetros disponibles son `Encrypted` y `KmsKeyId`. Establecimiento de solo los resultados del parámetro `Encrypted` en lo siguiente:

Comportamientos de copy-image con **`Encrypted`** establecida pero **`KmsKeyId`** sin especificar.

- Una instantánea no cifrada se copia en una instantánea cifrada mediante la clave de KMS predeterminada de la cuenta de AWS.
- Una instantánea cifrada se copia en una instantánea cifrada con la misma Clave de KMS. (En otras palabras, el parámetro `Encrypted` no tiene efecto).
- Una instantánea cifrada de la que no es propietario (es decir, la AMI se comparte con usted) se copia en un volumen que está cifrado por la clave de KMS predeterminada de su cuenta de AWS. (En otras palabras, el parámetro `Encrypted` no tiene efecto).

Establecer los parámetros `Encrypted` y `KmsKeyId` permite especificar una Clave de KMS administrada por el cliente para una operación de cifrado. Se producen los siguientes comportamientos:

Comportamientos de copi-image con **`Encrypted`** y **`KmsKeyId`** establecidas

- Una instantánea no cifrada se copia en una instantánea cifrada por la Clave de KMS especificada.
- Una instantánea cifrada se copia en una instantánea cifrada no por la Clave de KMS original, sino por la Clave de KMS especificada.

El envío de un parámetro `KmsKeyId` sin establecer también el parámetro `Encrypted` da como resultado un error.


La siguiente sección ofrece un ejemplo de copia de una AMI con parámetros de cifrado no predeterminados, resultantes de un cambio en el estado de cifrado.

Para obtener instrucciones detalladas sobre el uso de la consola, consulte Copia de una AMI de Amazon EC2.

Cifrar una imagen sin cifrar durante la copia

En este caso, una AMI respaldada por una instantánea raíz no cifrada se copia en una AMI con una instantánea raíz cifrada. La acción `CopyImage` se invoca con dos parámetros de cifrado, incluida una clave administrada por el cliente. Como resultado, el estado de cifrado de la instantánea raíz cambia, de modo que la AMI de destino se respalda por una instantánea raíz que contiene los mismos datos que la instantánea de origen, pero cifrada con la clave especificada. Usted incurre en costos de almacenamiento de las instantáneas en ambas AMI, así como en cargos correspondientes a las instancias que lance desde cualquiera de las AMI.

> **Note**
>
> Habilitar el cifrado de forma predeterminada tiene el mismo efecto que configurar el parámetro `Encrypted` en `true` para todas las instantáneas de la AMI.



La configuración del parámetro `Encrypted` cifra la única instantánea para esta instancia. Si no especifica el parámetro `KmsKeyId`, la clave predeterminada administrada por el cliente se utiliza para cifrar la copia de la instantánea.

> **Note**
>
> También puede copiar una imagen con varias instantáneas y configurar el estado de cifrado de cada una de forma individual.

Descripción del uso de las AMI compartidas en Amazon EC2

Una AMI compartida es una AMI que un desarrollador ha creado y puesto a disposición de otros desarrolladores. Una de las formas más sencillas de iniciarse con Amazon EC2 es utilizar una AMI compartida que tenga los componentes que necesita y, a continuación, añadir contenido personalizado. También puede crear sus propias AMI y compartirlas con otros.

El uso de una AMI compartida es por su cuenta y riesgo. Amazon no responde de la integridad o la seguridad de las AMI compartidas por otros usuarios de Amazon EC2. Por lo tanto, debe tratar las AMI compartidas como trataría cualquier código ajeno que desee implementar en su propio centro de datos y ejercer la diligencia debida apropiada. Le recomendamos que las AMI provengan de fuentes de confianza, como un proveedor verificado.

Proveedor verificado

En la consola de Amazon EC2, las AMI públicas que son propiedad de Amazon o de un socio verificado están marcadas con la inscripción Proveedor verificado.

También puede utilizar el comando describe-images de la AWS CLI para identificar las AMI públicas que provienen de un proveedor verificado. Las imágenes públicas propiedad de Amazon o de un socio verificado tienen un propietario con alias, que puede ser `amazon`, `aws-backup-vault` o `aws-marketplace`. En el resultado de la CLI, estos valores aparecen para `ImageOwnerAlias`. Otros usuarios no pueden asociar las AMI. Esto le permite encontrar las AMI de Amazon o de los socios verificados fácilmente.

Para convertirse en un proveedor verificado, debe registrarse como vendedor en AWS Marketplace. Una vez registrado, puede incluir su AMI en AWS Marketplace. Para obtener más información, consulte Introducción a los vendedores y Productos basados en AMI en la Guía del vendedor de AWS Marketplace.

Temas de AMI compartidas

- Búsqueda de AMI compartidas para utilizarlas en las instancias de Amazon EC2
- Preparación para utilizar AMI compartidas para Linux
- Controle el descubrimiento y el uso de las AMI en Amazon EC2 con las AMI permitidas
- Publicación de la AMI para utilizarla en Amazon EC2
- Descripción del bloqueo del acceso público de las AMI
- Cómo compartir una AMI con organizaciones y unidades organizativas

- Compartir una AMI con cuentas de AWS específicas
- Cancelar que se comparta una AMI con su Cuenta de AWS
- Recomendaciones para crear AMI compartidas de Linux

Si quiere obtener información sobre otros temas

- Para obtener información acerca de la creación de una AMI, consulte the section called “Creación de una AMI basada en Amazon S3” o the section called “Creación de una AMI”.
- Para obtener más información sobre cómo crear, entregar y mantener las aplicaciones en AWS Marketplace, consulte la documentación de AWS Marketplace.

Búsqueda de AMI compartidas para utilizarlas en las instancias de Amazon EC2

Puede utilizar la consola de Amazon EC2 o la línea de comandos para encontrar AMI compartidas públicas o privadas para utilizarlas con las instancias de Amazon EC2.

Las AMI son un recurso regional. Por tanto, si busca una AMI compartida (pública o privada), debe buscarla en la misma región en la que se está compartiendo. Para hacer que una AMI esté disponible en una región distinta, copie la AMI en dicha región y, a continuación, compártala. Para obtener más información, consulte Copia de una AMI de Amazon EC2.

Console

La consola ofrece un campo que permite filtrar las AMI. También puede acotar sus búsquedas mediante los filtros que se proporcionan en el campo Búsqueda.

Para buscar una AMI compartida

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione AMIs.
3. En el primer filtro, elija una de las siguientes opciones:
   - Imágenes privadas: muestra todas las AMI que se comparten con usted.
   - Imágenes públicas: muestra todas las AMI públicas.
4. (Opcional) Para mostrar solo las imágenes públicas de Amazon, elija el campo Buscar y luego, en las opciones del menú, elija Alias del propietario, luego = y luego amazon.

5. (Opcional) Añada filtros para acotar su búsqueda a las AMI que cumplan sus requisitos.

Para encontrar una AMI pública compartida de un proveedor verificado

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Catálogo de AMI.
3. Elija AMI de comunidad.
4. En el panel Refinar resultados, seleccione Proveedor verificado. La etiqueta Proveedor verificado indica las AMI que son de Amazon o de un socio verificado.

AWS CLI

Utilice el comando describe-images para enumerar las AMI. Puede limitar la lista según los tipos de AMI que le interesen, tal y como se muestra en los siguientes ejemplos:

Para enumerar todas las AMI públicas

El siguiente comando muestra todas las AMI públicas, incluidas aquellas de su propiedad.

```
aws ec2 describe-images --executable-users all
```

Para enumerar las AMI con permisos de lanzamiento explícitos

El siguiente comando muestra las AMI para las que tiene permisos de inicialización explícitos. Esta lista no incluye las AMI de su propiedad.

```
aws ec2 describe-images --executable-users self
```

Para enumerar las AMI propiedad de proveedores verificados

El siguiente comando enumera las AMI propiedad de proveedores verificados. Las AMI públicas propiedad de proveedores verificados (Amazon o socios verificados) tienen un propietario con alias, el cual aparece como `amazon`, `aws-backup-vault` o `aws-marketplace` en el campo de cuenta. Esto le permite encontrar AMI de proveedores verificados fácilmente. Otros usuarios no pueden asociar las AMI.

```
aws ec2 describe-images \
    --owners amazon aws-marketplace \
```

```
    --query 'Images[*].[ImageId]' \
    --output text
```

Para enumerar las AMI propiedad de una cuenta

El siguiente comando muestra las AMI que son propiedad de la especificada Cuenta de AWS.

```
aws ec2 describe-images --owners 123456789012
```

Para acotar las AMI mediante un filtro

Para reducir el número de AMI que se muestran, utilice un filtro para mostrar solo los tipos de AMI que le interesen. Por ejemplo, utilice el siguiente filtro para mostrar solo las AMI respaldadas por EBS.

```
--filters "Name=root-device-type,Values=ebs"
```

PowerShell

Utilice el cmdlet Get-EC2Image (Herramientas para Windows PowerShell) para mostrar una lista de las AMI. Puede limitar la lista según los tipos de AMI que le interesen, tal y como se muestra en los siguientes ejemplos:

Para enumerar todas las AMI públicas

El siguiente comando muestra todas las AMI públicas, incluidas aquellas de su propiedad.

```
Get-EC2Image -ExecutableUser all
```

Para enumerar las AMI con permisos de lanzamiento explícitos

El siguiente comando muestra las AMI para las que tiene permisos de inicialización explícitos. Esta lista no incluye las AMI de su propiedad.

```
Get-EC2Image -ExecutableUser self
```

Para enumerar las AMI propiedad de proveedores verificados

El siguiente comando enumera las AMI propiedad de proveedores verificados. Las AMI públicas propiedad de proveedores verificados (Amazon o socios verificados) tienen un propietario con

alias, el cual aparece como `amazon`, `aws-backup-vault` o `aws-marketplace` en el campo de cuenta. Esto le permite encontrar AMI de proveedores verificados fácilmente. Otros usuarios no pueden asociar las AMI.

```
Get-EC2Image -Owner amazon aws-marketplace
```

Para enumerar las AMI propiedad de una cuenta

El siguiente comando muestra las AMI que son propiedad de la especificada Cuenta de AWS.

```
Get-EC2Image -Owner 123456789012
```

Para acotar las AMI mediante un filtro

Para reducir el número de AMI que se muestran, utilice un filtro para mostrar solo los tipos de AMI que le interesen. Por ejemplo, utilice el siguiente filtro para mostrar solo las AMI respaldadas por EBS.

```
-Filter @{Name="root-device-type"; Values="ebs"}
```

Preparación para utilizar AMI compartidas para Linux

Antes de usar una AMI compartida para Linux, siga estos pasos para confirmar que no hay credenciales preinstaladas que pudieran permitir un acceso no deseado a la instancia por parte de terceros ni registros remotos preconfigurados que pudieran transmitir información confidencial a terceros. Consulte la documentación de la distribución de Linux utilizada por la AMI para obtener información sobre cómo mejorar la seguridad del sistema.

Para garantizar que no pierda acceso a la instancia de manera accidental, le recomendamos que inicie dos sesiones de SSH y que mantenga la segunda de ellas abierta hasta que haya eliminado las credenciales que no reconozca y comprobado que sigue pudiendo iniciar sesión en la instancia a través de SSH.

1. Identificación y deshabilitación de claves SSH públicas no autorizadas. La única clave del archivo debería ser la que usó para iniciar la AMI. El siguiente comando localiza los archivos `authorized_keys`:

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo find / -name "authorized_keys" -print -exec cat {} \;
   ```

2. Deshabilitación de autenticación mediante contraseña para el usuario raíz. Abra el archivo `sshd_config` y edite la línea `PermitRootLogin` del modo siguiente:

   ```
   PermitRootLogin without-password
   ```

   También puede deshabilitar la opción iniciar sesión en la instancia como el usuario raíz:

   ```
   PermitRootLogin No
   ```

   Reinicie el servicio sshd.
3. Verifique si existe algún otro usuario que pueda iniciar sesión en la instancia. Los usuarios con privilegios de superusuario son particularmente peligrosos. Elimine o bloquee la contraseña de cualquier cuenta desconocida.
4. Verifique si hay puertos abiertos que no esté utilizando y servicios de red en ejecución que escuchen conexiones entrantes.
5. Para evitar registros remotos preconfigurados, debe eliminar el archivo de configuración existente y reiniciar el servicio `rsyslog`. Por ejemplo:

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo rm /etc/rsyslog.conf
   [ec2-user ~]$ sudo service rsyslog restart
   ```
6. Verifique que todos los trabajos cron son legítimos.

Si descubre una AMI pública que considere que podría suponer un riesgo para la seguridad, contacte con el equipo de seguridad de AWS. Para obtener más información, consulte el Centro de seguridad de AWS.

Controle el descubrimiento y el uso de las AMI en Amazon EC2 con las AMI permitidas

Para controlar el descubrimiento y el uso de las Imágenes de máquina de Amazon (AMI) por parte de los usuarios de la Cuenta de AWS, puede utilizar la característica AMI permitidas. Usted especifica los criterios que las AMI deben cumplir para estar visibles y disponibles en la cuenta. Cuando los criterios están habilitados, los usuarios que lancen instancias solo verán las AMI que cumplan con los criterios especificados, y únicamente tendrán acceso a estas. Por ejemplo, puede especificar una lista de proveedores de AMI de confianza como criterio y solo las AMI de estos proveedores estarán visibles y disponibles para ser utilizadas.

Antes de habilitar la configuración de AMI permitidas, puede habilitar el modo de auditoría para obtener una vista previa de las AMI que estarán o no visibles y disponibles para ser utilizadas. Esto permite ajustar los criterios según sea necesario para garantizar que solo las AMI previstas estén visibles y disponibles para los usuarios de la cuenta. Además, utilice el comando describe-instance-image-metadata para buscar las instancias que se hayan lanzado con AMI que no cumplan los criterios especificados. Esta información puede fundamentar su decisión para determinar si actualizar las configuraciones de lanzamiento para usar AMI compatibles (por ejemplo, especificar una AMI diferente en una plantilla de lanzamiento) o ajustar los criterios para permitir estas AMI.

Especifica la configuración de AMI permitidas a nivel de cuenta, ya sea directamente en la cuenta o mediante una política declarativa. Estos ajustes se deben configurar en cada Región de AWS en la que desee controlar el uso de AMI. El uso de una política declarativa permite aplicar la configuración en varias regiones simultáneamente, así como en varias cuentas simultáneamente. Cuando se utiliza una política declarativa, no se puede modificar la configuración directamente en una cuenta. En este tema se describe cómo configurar el ajuste directamente dentro de una cuenta. Para obtener información sobre el uso de políticas declarativas, consulte Políticas declarativas en la Guía del usuario de AWS Organizations.

> **Note**
>
> La característica AMI permitidas solo controla la detección y el uso de las AMI públicas o las AMI compartidas con la cuenta. No restringe las AMI propiedad de la cuenta. Independientemente de los criterios que establezca, los usuarios de la cuenta siempre pueden detectar y utilizar las AMI creadas por la cuenta.

Principales ventajas de la característica AMI permitidas


- Cumplimiento y seguridad: los usuarios solo pueden descubrir y utilizar las AMI que cumplan los criterios especificados, lo que reduce el riesgo del uso no conforme de las AMI.
- Administración eficiente: al reducir la cantidad de AMI permitidas, resulta más fácil y eficiente administrar las restantes.
- Implementación centralizada a nivel de cuenta: configure los ajustes de AMI permitidas a nivel de cuenta, ya sea directamente dentro de la cuenta o mediante una política declarativa. Esto proporciona una forma centralizada y eficiente de controlar el uso de AMI en toda la cuenta.

Contenido

- Cómo funciona la característica AMI permitidas
- Prácticas recomendadas para implementar la característica AMI permitidas
- Permisos de IAM necesarios
- Administración de la configuración de las AMI permitidas

Cómo funciona la característica AMI permitidas

Para controlar qué AMI se pueden descubrir y usar en la cuenta, se define un conjunto de criterios con los cuales evaluar las AMI. Los criterios se componen de uno o más `ImageCriterion`, como se muestra en el siguiente diagrama. A continuación del diagrama se presenta una explicación.



La configuración tiene tres niveles:

- 1 – valores de parámetros
  - Parámetros con varios valores:
    - `ImageProviders`
    - `ImageNames`
    - `MarketplaceProductCodes`

      Una AMI puede coincidir con cualquiera de los valores dentro de un parámetro para que se permita.

      Ejemplo: `ImageProviders` = `amazon` O cuenta `111122223333` O cuenta `444455556666` (La lógica de evaluación de los valores de los parámetros no se muestra en el diagrama).
    - `ImageWatermarks`

  - Parámetros de un solo valor:
    - `CreationDateCondition`
    - `DeprecationTimeCondition`
- 2: `ImageCriterion`
  - Agrupa varios parámetros con la lógica AND.
  - Una AMI debe coincidir con todos los parámetros dentro de una `ImageCriterion` para que se permita.
  - Ejemplo: `ImageProviders` = `amazon` AND `CreationDateCondition` = 300 días o menos
- 3: `ImageCriteria`
  - Agrupa varios `ImageCriterion` con lógica OR.
  - Una AMI puede coincidir con cualquier `ImageCriterion` para que se permita.
  - Constituye la configuración completa con la cual se evalúan las AMI.

Temas

- Parámetros de AMI permitidas
- Configuración de AMI permitidas
- Cómo se evalúan los criterios
- Límites
- Operaciones de AMI permitidas

Parámetros de AMI permitidas

Los siguientes parámetros se pueden configurar para crear `ImageCriterion`:

`ImageProviders`

Los proveedores de AMI cuyas AMI están permitidas.

Los valores válidos son los alias definidos por AWS, y los ID de Cuenta de AWS, de la siguiente manera:

- `amazon`: un alias que identifica las AMI creadas por Amazon o proveedores verificados
- `aws-marketplace` – un alias que identifica las AMI creadas por proveedores verificados en el AWS Marketplace

- `aws-backup-vault`: un alias que identifica las AMI de copia de seguridad que residen en cuentas de almacenes aislados lógicamente de AWS Backup. Si utiliza la característica de almacén aislado lógicamente de AWS Backup, asegúrese de incluir este alias como proveedor de AMI.
- Identificadores de Cuenta de AWS: uno o más identificadores de Cuenta de AWS de 12 dígitos
- `none`: indica que solo se pueden descubrir y utilizar las AMI creadas por la cuenta. Las AMI públicas o compartidas no se pueden detectar ni utilizar. Cuando se especifica, no se puede especificar ningún otro criterio.

`ImageNames`

Los nombres de las AMI permitidas, con coincidencias exactas o caracteres comodín (`?` o `*`).

`MarketplaceProductCodes`

Los códigos de producto de AWS Marketplace de las AMI permitidas.

`CreationDateCondition`

La antigüedad máxima de las AMI permitidas.

`DeprecationTimeCondition`

El período máximo desde la obsolescencia de las AMI permitidas.

`ImageWatermarks`

Una lista de filtros de marca de agua. El filtro permite una AMI si alguna marca de agua de la AMI coincide con alguna entrada de filtro (lógica OR). Cada filtro puede incluir los siguientes campos:

- `WatermarkKey`: la clave de la marca de agua que coincida (`account-id:watermark-name`)
- `SourceImageRegion`: la región de la AMI a la que originalmente asoció la marca de agua.
- `MaximumDaysSinceSourceImageCreated`: la antigüedad máxima de la AMI de origen al aplicar la marca de agua
- `MaximumDaysSinceWatermarkCreated`: cantidad máxima de días desde el momento en que se aplicó la marca de agua

Para conocer los valores válidos y las restricciones de cada criterio, consulte ImageCriterionRequest en la Referencia de la API de Amazon EC2.

Configuración de AMI permitidas

La configuración principal de las AMI permitidas es la configuración de `ImageCriteria` que define los criterios para las AMI permitidas. La siguiente estructura JSON muestra los parámetros que se pueden especificar:

```
{
    "State": "enabled" | "disabled" | "audit-mode",
    "ImageCriteria" : [
        {
            "ImageProviders": ["string",...],
            "MarketplaceProductCodes": ["string",...],
            "ImageNames":["string",...],
            "CreationDateCondition" : {
                "MaximumDaysSinceCreated": integer
            },
            "DeprecationTimeCondition" : {
                "MaximumDaysSinceDeprecated": integer
            },
            "ImageWatermarks": [
                {
                    "WatermarkKey": "string",
                    "SourceImageRegion": "string",
                    "MaximumDaysSinceSourceImageCreated": integer,
                    "MaximumDaysSinceWatermarkCreated": integer
                },...
            ]
         },
         ...
}
```

Ejemplo de ImageCriteria

En el siguiente ejemplo de `ImageCriteria` se configuran cinco `ImageCriterion`. Se permite una AMI si coincide con alguno de estos `ImageCriterion`. Para obtener información sobre cómo se evalúan los criterios, consulte Cómo se evalúan los criterios.

```
{
    "ImageCriteria": [
        // ImageCriterion 1: Allow AWS Marketplace AMIs with product code
 "abcdefg1234567890"
        {
            "MarketplaceProductCodes": [
```

```
                "abcdefg1234567890"
            ]
        },
        // ImageCriterion 2: Allow AMIs from providers whose accounts are
        // "123456789012" OR "123456789013" AND AMI age is less than 300 days
        {
            "ImageProviders": [
                "123456789012",
                "123456789013"
            ],
            "CreationDateCondition": {
                "MaximumDaysSinceCreated": 300
            }
        },
        // ImageCriterion 3: Allow AMIs from provider whose account is "123456789014"
        // AND with names following the pattern "golden-ami-*"
        {
            "ImageProviders": [
                "123456789014"
            ],
            "ImageNames": [
                "golden-ami-*"
            ]
        },
        // ImageCriterion 4: Allow AMIs from Amazon or verified providers
        // AND which aren't deprecated
        {
            "ImageProviders": [
                "amazon"
            ],
            "DeprecationTimeCondition": {
                "MaximumDaysSinceDeprecated": 0
            }
        },
        // ImageCriterion 5: Allow AMIs that carry an approved watermark
        // from account "111122223333" AND the watermark was applied less than 90 days
ago
        {
            "ImageWatermarks": [
                {
                    "WatermarkKey": "111122223333:prod-baseline",
                    "MaximumDaysSinceWatermarkCreated": 90
                }
            ]
```

```
        }
    ]
}
```

Cómo se evalúan los criterios

La siguiente tabla explica las reglas de evaluación que determinan si una AMI está permitida, y muestra cómo se aplica el operador `AND` o `OR` en cada nivel:

Nivel de evaluación	Operador	Requisito para que se permita una AMI
Valores de parámetros para `ImageProviders`, `ImageNames`, `MarketplaceProductCodes` y `ImageWatermarks`	`OR`	La AMI debe coincidir con al menos un valor en cada lista de parámetros
`ImageCriterion`	`AND`	La AMI debe coincidir con todos los parámetros en cada `ImageCriterion`
`ImageCriteria`	`OR`	La AMI debe coincidir con cualquiera de los `ImageCriterion`

Utilicemos las reglas de evaluación anteriores para ver cómo aplicarlas a Ejemplo de ImageCriteria:

- `ImageCriterion` 1: permite las AMI que tienen el código de producto `abcdefg1234567890` de AWS Marketplace

  `OR`
- `ImageCriterion` 2: permite las AMI que cumplen estos dos criterios:
  - Propiedad de cualquiera de las cuentas `123456789012` `OR` `123456789013`
    - `AND`
  - Creada en los últimos 300 días

  `OR`

- `ImageCriterion` 3: permite las AMI que cumplen estos dos criterios:
  - Propiedad de la cuenta `123456789014`
    - `AND`
  - Nombrada con el patrón `golden-ami-*`

  `OR`
- `ImageCriterion` 4: permite las AMI que cumplen estos dos criterios:
  - Publicada por Amazon o proveedores verificados (especificados por el alias `amazon`)
    - `AND`
  - No está en desuso (el número máximo de días transcurridos desde la obsolescencia es `0`)

  `OR`
- `ImageCriterion` 5: permite que las AMI que contengan una marca de agua coincidente:
  - clave de marcas de agua `111122223333:prod-baseline`
    - `AND`
  - se aplicó la marca de agua hace menos de 90 días

Límites

El `ImageCriteria` puede incluir hasta:

- 10 `ImageCriterion`

Cada `ImageCriterion` puede incluir hasta:

- 200 valores para `ImageProviders`
- 50 valores para `ImageNames`
- 50 valores para `MarketplaceProductCodes`
- 50 valores para `ImageWatermarks`

Ejemplo de límites

Si utilizamos el Ejemplo de ImageCriteria anterior:

- Hay 5 `ImageCriterion`. Se pueden agregar hasta 5 más a la solicitud para alcanzar el límite de 10.
- En el primer `ImageCriterion`, hay 1 valor para `MarketplaceProductCodes`. Se pueden agregar hasta 49 más a este `ImageCriterion` para alcanzar el límite de 50.
- En el segundo `ImageCriterion`, hay 2 valores para `ImageProviders`. Se pueden agregar hasta 198 más a este `ImageCriterion` para alcanzar el límite de 200.
- En el tercer `ImageCriterion`, hay 1 valor para `ImageNames`. Se pueden agregar hasta 49 más a este `ImageCriterion` para alcanzar el límite de 50.

Operaciones de AMI permitidas

La característica de AMI permitidas tiene tres estados operativos para administrar los criterios de imágenes: habilitada, desactivada y modo auditoría. Con estos es posible habilitar o desactivar los criterios de imágenes, así como revisarlos según sea necesario.

Habilitado

Cuando AMI permitidas se encuentra habilitada:

- Se aplican los `ImageCriteria`.
- Solo se pueden detectar AMI permitidas en la consola de EC2 y por las API que utilizan imágenes (por ejemplo, que describen, copian, almacenan o realizan otras acciones que utilizan imágenes).
- Las instancias solo se pueden lanzar con las AMI permitidas.

Deshabilitado

Cuando AMI permitidas se encuentra desactivada:

- No se aplican los `ImageCriteria`.
- No se imponen restricciones a la capacidad de detección o uso de las AMI.

Modo de auditoría

En el modo de auditoría:

- Los `ImageCriteria` se aplican, pero no se imponen restricciones a la capacidad de detección o uso de las AMI.

- En la consola de EC2, para cada AMI, el campo Imagen permitida muestra Sí o No para indicar si la AMI se podrá detectar y estará disponible para los usuarios de la cuenta cuando la característica AMI permitidas esté habilitada.
- En la línea de comandos, la respuesta a la operación `describe-image` incluye `"ImageAllowed": true` o `"ImageAllowed": false` para indicar si la AMI podrá ser detectada y estará disponible para los usuarios de la cuenta cuando si la característica AMI permitidas está habilitada.
- En la consola de EC2, el catálogo de AMI muestra No permitida junto a las AMI que no podrán detectar los usuarios de la cuenta y no estarán disponibles para ellos cuando la característica AMI permitidas esté habilitada.

Prácticas recomendadas para implementar la característica AMI permitidas

Al implementar AMI permitidas, tenga en cuenta estas prácticas recomendadas para garantizar una transición fluida y minimizar las posibles interrupciones en el entorno de AWS.

1. Cómo habilitar el modo de auditoría

   Comience por habilitar la característica AMI permitidas en el modo de auditoría. Este estado permite ver qué AMI se verían afectadas por los criterios sin restringir realmente el acceso, lo que proporciona un período de evaluación sin riesgos.

2. Establezca los criterios de AMI permitidas

   Establezca cuidadosamente qué proveedores de AMI se alinean con las políticas de seguridad, los requisitos de cumplimiento y las necesidades operativas de la organización.

   > **Note**
   >
   > Cuando utilice servicios administrados de AWS como Amazon ECS, Amazon EKS o Lambda Managed Instances de AWS, le recomendamos que especifique el alias `amazon` para permitir las AMI creadas por AWS. Estos servicios dependen de las AMI publicadas por Amazon para ejecutar instancias.
   > Tenga cuidado cuando establezca restricciones de `CreationDateCondition` para cualquier AMI. Establecer condiciones de fecha demasiado restrictivas (por ejemplo, las AMI deben tener menos de 5 días de antigüedad) puede provocar errores en la ejecución de las instancias si las AMI, ya sean de AWS o de otros proveedores, no se actualizan en el plazo especificado.

Recomendamos combinar `ImageNames` con `ImageProviders` para mejorar el control y la especificidad. Es posible que el uso de `ImageNames` por sí solo no identifique exclusivamente una AMI.

3. Compruebe el impacto en los procesos empresariales esperados

   Puede usar la consola o la CLI para identificar cualquier instancia que se haya lanzado con AMI que no cumplan los criterios especificados. Esta información puede fundamentar su decisión para determinar si actualizar las configuraciones de lanzamiento para usar AMI compatibles (por ejemplo, especificar una AMI diferente en una plantilla de lanzamiento) o ajustar los criterios para permitir estas AMI.

   Consola: utilice la regla de AWS Config ec2-instance-launched-with-allowed-ami para comprobar si las instancias en ejecución o detenidas se lanzaron con AMI que cumplen los criterios de las AMI permitidas. La regla es NON_COMPLIANT si una AMI no cumple los criterios de las AMI permitidas y COMPLIANT si los cumple. La regla solo funciona cuando la configuración de las AMI permitidas está establecida en habilitada o en modo de auditoría.

   CLI: ejecute el comando describe-instance-image-metadata y filtre la respuesta para identificar cualquier instancia que se haya lanzado con AMI que no cumplan los criterios especificados.

   Para obtener instrucciones sobre la consola y la CLI, consulte Búsqueda de instancias lanzadas desde AMI no permitidas.

4. Cómo habilitar AMI permitidas

   Luego de que haya confirmado que los criterios no afectarán negativamente a los procesos empresariales esperados, habilite las AMI permitidas.

5. Supervise los lanzamientos de instancias

   Continue con la supervisión de los lanzamientos de instancias desde AMI en las aplicaciones y los servicios administrados por AWS que utilice, como Amazon EMR, Amazon ECR, Amazon EKS y AWS Elastic Beanstalk. Compruebe si hay algún problema inesperado y realice los ajustes necesarios en los criterios de la característica AMI permitidas.

6. Prueba piloto de AMI nuevas

   Para probar las AMI de terceros que no cumplan con la configuración actual de las AMI permitidas, AWS sugiere los siguientes métodos:

- Utilice una Cuenta de AWS distinta: cree una cuenta que no tenga acceso a los recursos fundamentales para la empresa. Asegúrese de que la configuración de las AMI permitidas no esté habilitada en esta cuenta o de que las AMI que desee probar estén permitidas de forma explícita para poder probarlas.
- Realice la prueba en otra Región de AWS: utilice una región en la que estén disponibles las AMI de terceros, pero en la que aún no haya habilitado la configuración de las AMI permitidas.

Estos métodos ayudan a garantizar la seguridad de los recursos fundamentales para la empresa mientras se prueban las nuevas AMI.

Permisos de IAM necesarios

Para utilizar la característica AMI permitidas, necesitará los siguientes permisos de IAM:

- `GetAllowedImagesSettings`
- `EnableAllowedImagesSettings`
- `DisableAllowedImagesSettings`
- `ReplaceImageCriteriaInAllowedImagesSettings`

Administración de la configuración de las AMI permitidas

Puede administrar la configuración de las AMI permitidas. Estos ajustes son por región y por cuenta.

Tareas

- Habilite AMI permitidas
- Definición de los criterios de AMI permitidas
- Cómo desactivar AMI permitidas
- Obtención de los criterios de AMI permitidas
- Búsqueda de las AMI permitidas
- Búsqueda de instancias lanzadas desde AMI no permitidas

Habilite AMI permitidas

Puede habilitar las AMI permitidas y especificar los criterios de AMI permitidas. Le recomendamos que comience en el modo de auditoría, que muestra qué AMI se verían afectadas por los criterios sin restringir realmente el acceso.

Console

Para habilitar AMI permitidas

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Panel.
3. En la tarjeta Atributos de la cuenta, en Configuración, elija AMI permitidas.
4. En la pestaña AMI permitidas, elija Administrar.
5. En Configuración de AMI permitidas, seleccione Modo de auditoría o Habilitado. Le recomendamos que comience en el modo de auditoría, pruebe los criterios y, luego, vuelva a este paso para habilitar las AMI permitidas.
6. (Opcional) En Criterios de AMI, especifique los criterios en formato JSON.
7. Elija Actualizar.

AWS CLI

Para habilitar AMI permitidas

Utilice el comando enable-allowed-images-settings.

```
aws ec2 enable-allowed-images-settings --allowed-images-settings-state enabled
```

Para habilitar el modo de auditoría en su lugar, especifique `audit-mode` en lugar de `enabled`.

```
aws ec2 enable-allowed-images-settings --allowed-images-settings-state audit-mode
```

PowerShell

Para habilitar AMI permitidas

Utilice el cmdlet Enable-EC2AllowedImagesSetting.

```
Enable-EC2AllowedImagesSetting -AllowedImagesSettingsState enabled
```

Para habilitar el modo de auditoría en su lugar, especifique `audit-mode` en lugar de `enabled`.

```
Enable-EC2AllowedImagesSetting -AllowedImagesSettingsState audit-mode
```

Definición de los criterios de AMI permitidas

Después de habilitar las AMI permitidas, puede establecer o reemplazar los criterios de las AMI permitidas.

Para conocer la configuración correcta y los valores válidos, consulte Configuración de AMI permitidas y .Parámetros de AMI permitidas

Console

Definición de los criterios de las AMI permitidas

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Panel.
3. En la tarjeta Atributos de la cuenta, en Configuración, elija AMI permitidas.
4. En la pestaña AMI permitidas, elija Administrar.
5. En Criterios de AMI, especifique los criterios en formato JSON.
6. Elija Actualizar.

AWS CLI

Definición de los criterios de las AMI permitidas

Utilice el comando replace-image-criteria-in-allowed-images-settings y especifique el archivo JSON que contiene los criterios de las AMI permitidas.

```
aws ec2 replace-image-criteria-in-allowed-images-settings --cli-input-json
 file://file_name.json
```

PowerShell

Definición de los criterios de las AMI permitidas

Utilice el cmdlet Set-EC2ImageCriteriaInAllowedImagesSetting y especifique el archivo JSON que contiene los criterios de las AMI permitidas.

```
$imageCriteria = Get-Content -Path .\file_name.json | ConvertFrom-Json
Set-EC2ImageCriteriaInAllowedImagesSetting -ImageCriterion $imageCriteria
```

Cómo desactivar AMI permitidas

Puede deshabilitar las AMI permitidas de la siguiente manera.

Console

Para desactivar AMI permitidas

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Panel.
3. En la tarjeta Atributos de la cuenta, en Configuración, elija AMI permitidas.
4. En la pestaña AMI permitidas, elija Administrar.
5. En la Configuración de AMI permitidas, seleccione Desactivada.
6. Elija Actualizar.

AWS CLI

Para desactivar AMI permitidas

Utilice el comando disable-allowed-images-settings.

```
aws ec2 disable-allowed-images-settings
```

PowerShell

Para desactivar AMI permitidas

Utilice el cmdlet Disable-EC2AllowedImagesSetting.

```
Disable-EC2AllowedImagesSetting
```

Obtención de los criterios de AMI permitidas

Puede obtener el estado actual de la configuración de las AMI permitidas y los criterios de las AMI permitidas.

Console

Obtención del estado y los criterios de las AMI permitidas

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Panel.
3. En la tarjeta Atributos de la cuenta, en Configuración, elija AMI permitidas.
4. En la pestaña AMI permitidas, la opción Configuración de AMI permitidas está establecida en Habilitado, Deshabilitado o Modo de auditoría.
5. Si el estado de las AMI permitidas es Habilitado o Modo de auditoría, Criterios de AMI muestra los criterios de la AMI en formato JSON.

AWS CLI

Obtención del estado y los criterios de las AMI permitidas

Utilice el comando get-allowed-images-settings.

```
aws ec2 get-allowed-images-settings
```

En el siguiente resultado de ejemplo, el estado es `audit-mode` y los criterios de imágenes están establecidos en la cuenta.

```
{
    "State": "audit-mode",
    "ImageCriteria": [
        {
            "MarketplaceProductCodes": [
                "abcdefg1234567890"
            ]
        },
        {
            "ImageProviders": [
                "123456789012",
```

```
                "123456789013"
            ],
            "CreationDateCondition": {
                "MaximumDaysSinceCreated": 300
            }
        },
        {
            "ImageProviders": [
                "123456789014"
            ],
            "ImageNames": [
                "golden-ami-*"
            ]
        },
        {
            "ImageProviders": [
                "amazon"
            ],
            "DeprecationTimeCondition": {
                "MaximumDaysSinceDeprecated": 0
            }
        }
    ],
    "ManagedBy": "account"
}
```

PowerShell

Obtención del estado y los criterios de las AMI permitidas

Utilice el cmdlet Get-EC2AllowedImagesSetting.

```
Get-EC2AllowedImagesSetting | Select-Object `
    State, `
    ManagedBy, `
    @{Name='ImageProviders'; Expression={($_.ImageCriteria.ImageProviders)}}, `
    @{Name='MarketplaceProductCodes';
 Expression={($_.ImageCriteria.MarketplaceProductCodes)}}, `
    @{Name='ImageNames'; Expression={($_.ImageCriteria.ImageNames)}}, `
    @{Name='MaximumDaysSinceCreated';
 Expression={($_.ImageCriteria.CreationDateCondition.MaximumDaysSinceCreated)}}, `
    @{Name='MaximumDaysSinceDeprecated';
 Expression={($_.ImageCriteria.DeprecationTimeCondition.MaximumDaysSinceDeprecated)}}
```

En el siguiente resultado de ejemplo, el estado es `audit-mode` y los criterios de imágenes están establecidos en la cuenta.

```
State      : audit-mode
ManagedBy  : account
ImageProviders            : {123456789012, 123456789013, 123456789014, amazon}
MarketplaceProductCodes   : {abcdefg1234567890}
ImageNames                : {golden-ami-*}
MaximumDaysSinceCreated  : 300
MaximumDaysSinceDeprecated: 0
```

Búsqueda de las AMI permitidas

Puede buscar las AMI permitidas y las no permitidas según los criterios de AMI permitidas actuales.

> **Note**
>
> Las AMI permitidas deben estar en modo de auditoría.

Console

Comprobación de si una AMI cumple los criterios de AMI permitidas

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione AMIs.
3. Seleccione la AMI.
4. En la pestaña Detalles (si ha seleccionado la casilla de verificación) o en el área de resumen (si ha seleccionado el ID de AMI), busque el campo Imagen permitida.
   - Sí: la AMI cumple los criterios de AMI permitidas. Esta AMI estará disponible para los usuarios de la cuenta después de que habilite las AMI permitidas.
   - No: la AMI no cumple los criterios de AMI permitidas.
5. En el panel de navegación, elija Catálogo de AMI.

   Cuando una AMI está marcada con No permitida, significa que no cumple los criterios de AMI permitidas. Esta AMI no estará visible ni disponible para los usuarios de la cuenta cuando AMI permitidas esté habilitada.

AWS CLI

Comprobación de si una AMI cumple los criterios de AMI permitidas

Utilice el comando describe-images .

```
aws ec2 describe-images \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --query Images[].ImageAllowed \
    --output text
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
True
```

Búsqueda de las AMI que cumplen los criterios de AMI permitidas

Utilice el comando describe-images .

```
aws ec2 describe-images \
    --filters "Name=image-allowed,Values=true" \
    --max-items 10 \
    --query Images[].ImageId
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
ami-000eaaa8be2fd162a
ami-000f82db25e50de8e
ami-000fc21eb34c7a9a6
ami-0010b876f1287d7be
ami-0010b929226fe8eba
ami-0010957836340aead
ami-00112c992a47ba871
ami-00111759e194abcc1
ami-001112565ffcafa5e
ami-0011e45aaee9fba88
```

PowerShell

Comprobación de si una AMI cumple los criterios de AMI permitidas

Utilice el cmdlet Get-EC2Image.

```
(Get-EC2Image -ImageId ami-0abcdef1234567890).ImageAllowed
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
True
```

Búsqueda de las AMI que cumplen los criterios de AMI permitidas

Utilice el cmdlet Get-EC2Image.

```
Get-EC2Image `
    -Filter @{Name="image-allows";Values="true"} `
    -MaxResult 10 | `
    Select ImageId
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
ami-000eaaa8be2fd162a
ami-000f82db25e50de8e
ami-000fc21eb34c7a9a6
ami-0010b876f1287d7be
ami-0010b929226fe8eba
ami-0010957836340aead
ami-00112c992a47ba871
ami-00111759e194abcc1
ami-001112565ffcafa5e
ami-0011e45aaee9fba88
```

Búsqueda de instancias lanzadas desde AMI no permitidas

Puede identificar las instancias que se lanzaron con una AMI que no cumple los criterios de AMI permitidas.

Console

Comprobación de si una instancia se lanzó con una AMI que no es permitida

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2. En el panel de navegación, seleccione Instancias.
3. Seleccione la instancia.
4. En la pestaña Detalles, en Detalles de la instancia, busque Imagen permitida.
   - Sí: la AMI cumple los criterios de AMI permitidas.
   - No: la AMI no cumple los criterios de AMI permitidas.

AWS CLI

Búsqueda de instancias lanzadas desde AMI no permitidas

Utilice el comando describe-instance-image-metadata con el filtro `image-allowed`.

```
aws ec2 describe-instance-image-metadata \
    --filters "Name=image-allowed,Values=false" \
    --query "InstanceImageMetadata[*].[InstanceId,ImageMetadata.ImageId]" \
    --output table
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
-------------------------------------------------
|          DescribeInstanceImageMetadata         |
+----------------------+-------------------------+
|  i-08fd74f3f1595fdbd |  ami-09245d5773578a1d6  |
|  i-0b1bf24fd4f297ab9 |  ami-07cccf2bd80ed467f  |
|  i-026a2eb590b4f7234 |  ami-0c0ec0a3a3a4c34c0  |
|  i-006a6a4e8870c828f |  ami-0a70b9d193ae8a799  |
|  i-0781e91cfeca3179d |  ami-00c257e12d6828491  |
|  i-02b631e2a6ae7c2d9 |  ami-0bfddf4206f1fa7b9  |
+----------------------+-------------------------+
```

PowerShell

Búsqueda de instancias lanzadas desde AMI no permitidas

Utilice el cmdlet Get-EC2InstanceImageMetadata.

```
Get-EC2InstanceImageMetadata `
    -Filter @{Name="image-allowed";Values="false"} | `
```

```
    Select InstanceId, @{Name='ImageId'; Expression={($_.ImageMetadata.ImageId)}}
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
InstanceId          ImageId
----------          -------
i-08fd74f3f1595fdbd ami-09245d5773578a1d6
i-0b1bf24fd4f297ab9 ami-07cccf2bd80ed467f
i-026a2eb590b4f7234 ami-0c0ec0a3a3a4c34c0
i-006a6a4e8870c828f ami-0a70b9d193ae8a799
i-0781e91cfeca3179d ami-00c257e12d6828491
i-02b631e2a6ae7c2d9 ami-0bfddf4206f1fa7b9
```

AWS Config

Puede agregar la regla ec2-instance-launched-with-allowed-ami de AWS Config, configurarla según sus requisitos y, a continuación, usarla para evaluar las instancias.

Para obtener más información, consulte Añadir reglas AWS Config y ec2-instance-launched-with-allowed-ami en la Guía para desarrolladores de AWS Config.

Publicación de la AMI para utilizarla en Amazon EC2

Puede hacer que su AMI esté disponible públicamente y compartirla con todas las Cuentas de AWS.

Si desea impedir que sus AMI se compartan públicamente, habilite el bloqueo del acceso público de las AMI. Esto bloquea cualquier intento de hacer pública una AMI, lo que ayuda a prevenir el acceso no autorizado y el posible uso indebido de los datos de la AMI. Tenga en cuenta que la habilitación del bloqueo del acceso público no afecta a las AMI que ya están disponibles públicamente y que permanecerán en ese estado. Para obtener más información, consulte Descripción del bloqueo del acceso público de las AMI.

Para permitir que solo cuentas específicas utilicen su AMI para iniciar instancias, consulte Compartir una AMI con cuentas de AWS específicas.

Contenido

- Consideraciones
- Compartir una AMI con todas las cuentas de AWS (compartir públicamente)

Consideraciones

Tenga en cuenta lo siguiente antes de hacer pública una AMI.

- Propiedad: para hacer pública una AMI, su Cuenta de AWS debe ser la propietaria de esta.
- Región: las AMI son un recurso regional. Cuando comparte una AMI, solo está disponible en la región desde donde la compartió. Para hacer que una AMI esté disponible en una región distinta, copie la AMI en dicha región y, a continuación, compártala. Para obtener más información, consulte Copia de una AMI de Amazon EC2.
- bloqueo del acceso público: para compartir públicamente una AMI, debe deshabilitar el bloqueo del acceso público de las AMI en cada región en la que la AMI se compartirá públicamente. Una vez que haya compartido la AMI públicamente, puede volver a habilitar el bloqueo del acceso público de las AMI para evitar que se sigan compartiendo públicamente.
- Algunas AMI no se pueden hacer públicas: si su AMI tiene alguno de los siguientes componentes, no puede hacerla pública (pero puede compartir la AMI con Cuentas de AWS específicas):
  - Volúmenes cifrados
  - Instantáneas de volúmenes cifrados
  - Códigos de producto
- Evite exponer información confidencial: para evitar exponer información confidencial al compartir una AMI, lea las consideraciones de seguridad disponibles en Recomendaciones para crear AMI compartidas de Linux y realice las acciones recomendadas.
- Uso: cuando comparte una AMI, los usuarios solo pueden iniciar instancias desde la AMI. No pueden eliminarla, compartirla ni modificarla. Sin embargo, después de iniciar una instancia mediante la AMI, pueden crear una AMI a partir de esa instancia.
- Obsolescencia automática: de forma predeterminada, la fecha de obsolescencia de todas las AMI públicas se establece en dos años a partir de la fecha de creación de la AMI. Puede establecer una fecha de obsolescencia anterior a los dos años. Para anular la fecha de obsolescencia o para aplazarla, debe hacer que la AMI sea privada. Para ello, compártala solo con Cuentas de AWS específicas.
- Eliminar las AMI obsoletas: cuando una AMI pública alcanza su fecha de caducidad, si no se han inicializado instancias nuevas desde la AMI durante seis meses o más, AWS elimina con el tiempo la propiedad de uso compartido público para que las AMI obsoletas no aparezcan en las listas de AMI públicas.
- Facturación: no se factura cuando otras Cuentas de AWS utilizan la AMI para iniciar instancias. Las cuentas que inician instancias mediante la AMI serán facturadas por las instancias iniciadas.

Compartir una AMI con todas las cuentas de AWS (compartir públicamente)

Después de hacer pública una AMI, estará disponible en AMI de la comunidad de la consola, a las que puede acceder desde el Catálogo de AMI en el navegador izquierdo de la consola de EC2 o cuando lance una instancia con la consola. Tenga en cuenta que pueden transcurrir unos minutos antes de que la AMI aparezca en AMI de comunidad una vez que se ha hecho pública.

Console

Para hacer una AMI pública

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione AMIs.
3. Seleccione la AMI de la lista y, a continuación, elija Acciones, Editar permisos de la AMI.
4. En Disponibilidad de AMI, elija Pública.
5. Seleccione Save changes (Guardar cambios).

AWS CLI

Cada AMI tiene una propiedad `launchPermission` que controla qué Cuentas de AWS, además de la del propietario, pueden utilizar dicha AMI para iniciar instancias. Al modificar la propiedad `launchPermission` de una AMI, puede hacerla pública (lo cual concede permisos de inicialización a todas las Cuentas de AWS) o compartirla solo con aquellas Cuentas de AWS que especifique.

Puede añadir o eliminar ID de cuentas en la lista de cuentas que tienen permisos de inicialización para una AMI. Para hacer la AMI pública, especifique el grupo `all`. Puede especificar permisos de inicialización públicos y explícitos.

Para hacer una AMI pública

1. Utilice el comando modify-image-attribute del modo siguiente para agregar el grupo `all` a la lista `launchPermission` de la AMI especificada.

```
aws ec2 modify-image-attribute \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --launch-permission "Add=[{Group=all}]"
```

2. Para verificar los permisos de inicialización de la AMI, utilice el comando describe-image-attribute.

```
aws ec2 describe-image-attribute \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --attribute launchPermission
```

3. (Opcional) Para hacer la AMI privada de nuevo, elimine el grupo `all` de sus permisos de inicialización. Tenga en cuenta que el propietario de la AMI siempre tiene permisos de inicialización, por lo que este comando no le afecta.

```
aws ec2 modify-image-attribute \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --launch-permission "Remove=[{Group=all}]"
```

PowerShell

Cada AMI tiene una propiedad `launchPermission` que controla qué Cuentas de AWS, además de la del propietario, pueden utilizar dicha AMI para iniciar instancias. Al modificar la propiedad `launchPermission` de una AMI, puede hacerla pública (lo cual concede permisos de inicialización a todas las Cuentas de AWS) o compartirla solo con aquellas Cuentas de AWS que especifique.

Puede añadir o eliminar ID de cuentas en la lista de cuentas que tienen permisos de inicialización para una AMI. Para hacer la AMI pública, especifique el grupo `all`. Puede especificar permisos de inicialización públicos y explícitos.

Para hacer una AMI pública

1. Utilice el comando Edit-EC2ImageAttribute del modo siguiente para agregar el grupo `all` a la lista `launchPermission` de la AMI especificada.

```
Edit-EC2ImageAttribute `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -Attribute launchPermission `
    -OperationType add `
    -UserGroup all
```

2. Para verificar los permisos de inicialización de la AMI, utilice el comando Get-EC2ImageAttribute.

```
Get-EC2ImageAttribute `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -Attribute launchPermission
```

3. (Opcional) Para hacer la AMI privada de nuevo, elimine el grupo `all` de sus permisos de inicialización. Tenga en cuenta que el propietario de la AMI siempre tiene permisos de lanzamiento, por lo que este comando no le afecta.

```
Edit-EC2ImageAttribute `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -Attribute launchPermission `
    -OperationType remove `
    -UserGroup all
```

Descripción del bloqueo del acceso público de las AMI

Para impedir que las AMI se compartan públicamente, habilite el bloqueo del acceso público de las AMI a nivel de cuenta.

Cuando el bloqueo del acceso público se habilita, cualquier intento de hacer pública una AMI se bloquea de manera automática. Sin embargo, si ya tiene AMI públicas, permanecerán disponibles públicamente.

Si quiere compartir públicamente las AMI, deberá deshabilitar el bloqueo del acceso público. Cuando haya terminado de compartir, se recomienda volver a habilitar el bloqueo del acceso público para evitar que sus AMI se compartan públicamente sin su consentimiento.

> **Note**
>
> Este ajuste se configura a nivel de cuenta, ya sea directamente en la cuenta o mediante una política declarativa. Se debe configurar en cada Región de AWS en la que desea impedir que las AMI se compartan públicamente. El uso de una política declarativa permite aplicar la configuración en varias regiones simultáneamente, así como en varias cuentas simultáneamente. Cuando se utiliza una política declarativa, no se puede modificar la configuración directamente en una cuenta. En este tema se describe cómo configurar el ajuste directamente dentro de una cuenta. Para obtener información sobre el uso de políticas declarativas, consulte Políticas declarativas en la Guía del usuario de AWS Organizations.

Puede restringir los permisos de IAM a un usuario administrador para que solo esa persona pueda habilitar o deshabilitar el bloqueo del acceso público de las AMI.

Temas

- Configuración predeterminada
- Administración de la configuración del bloqueo del acceso público de las AMI

Configuración predeterminada

La configuración bloquear el acceso público a las AMI está habilitada o deshabilitada de forma predeterminada en función de si su cuenta es nueva o existente y de si tiene AMI públicas. En la tabla siguiente se muestra la configuración predeterminada:

AWSCuenta de	Configuración bloquear el acceso público a las AMI
Cuentas nuevas	Habilitado
Cuentas existentes sin AMI públicas [1]	Habilitado
Cuentas existentes con una o varias AMI públicas	Deshabilitado

[1] Si su cuenta tenía una o varias AMI públicas el 15 de julio de 2023 o después de esa fecha, la configuración bloquear el acceso público a las AMI está deshabilitada de forma predeterminada en su cuenta, aunque posteriormente haya hecho que todas las AMI sean privadas.

Administración de la configuración del bloqueo del acceso público de las AMI

Puede administrar la configuración del bloqueo del acceso público de las AMI para controlar si se pueden compartir públicamente. Puede activar, desactivar o ver el estado actual del bloqueo del acceso público de las AMI mediante la consola de Amazon EC2 o la AWS CLI.

Ver el estado del bloqueo del acceso público de las AMI

Para comprobar si el uso compartido público de las AMI está bloqueado en su cuenta, puede ver el estado del bloqueo del acceso público de las AMI. Debe ver el estado en cada Región de AWS en la que desee comprobar si el uso compartido público de sus AMI está bloqueado.

Permisos necesarios

Para obtener la configuración del bloqueo del acceso público de las AMI, debe contar con el permiso de IAM `GetImageBlockPublicAccessState`.

Console

Para ver el estado del bloqueo del acceso público de las AMI en la región especificada

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En la barra de navegación (en la parte superior de la pantalla), seleccione la región en la que desea ver el estado del bloqueo del acceso público de las AMI.
3. En el panel de navegación, elija Panel.
4. En la tarjeta Atributos de cuenta, en Configuración, elija Protección y seguridad de datos.
5. En bloqueo del acceso público de las AMI, active el campo Acceso público. El valor será Nuevo uso compartido público bloqueado o Nuevo uso compartido público permitido.

AWS CLI

Ver el estado del bloqueo del acceso público de las AMI

Utilice el comando get-image-block-public-access-state. El valor es `block-new-sharing` o `unblocked`.

Ejemplo: Para una región específica

```
aws ec2 get-image-block-public-access-state --region us-east-1
```

El campo `ManagedBy` indica la entidad que configuró el ajuste. En este ejemplo, `account` indica que el ajuste se configuró directamente en la cuenta. Un valor de `declarative-policy` significaría que el ajuste se configuró mediante una política declarativa. Para obtener más información, consulte Políticas declarativas en la Guía del usuario de AWS Organizations.

```
{
    "ImageBlockPublicAccessState": "block-new-sharing",
    "ManagedBy": "account"
}
```

Ejemplo: Para todas las regiones de su cuenta

```
echo -e "Region   \t Public Access State" ; \
echo -e "-------------- \t ----------------------" ; \
for region in $(
    aws ec2 describe-regions \
        --region us-east-1 \
        --query "Regions[*].[RegionName]" \
        --output text
    );
    do (output=$(
        aws ec2 get-image-block-public-access-state \
            --region $region \
            --output text)
        echo -e "$region \t $output"
    );
done
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
Region           Public Access State
--------------   ----------------------
ap-south-1       block-new-sharing
eu-north-1       unblocked
eu-west-3        block-new-sharing
...
```

PowerShell

Ver el estado del bloqueo del acceso público de las AMI

Utilice el cmdlet Get-EC2ImageBlockPublicAccessState. El valor es `block-new-sharing` o `unblocked`.

Ejemplo: Para una región específica

```
Get-EC2ImageBlockPublicAccessState -Region us-east-1
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
block-new-sharing
```

Ejemplo: Para todas las regiones de su cuenta

```
(Get-EC2Region).RegionName | `
    ForEach-Object {
        [PSCustomObject]@{
            Region   = $_
            PublicAccessState = (Get-EC2ImageBlockPublicAccessState -Region $_)
        }
} | `
Format-Table -AutoSize
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
Region         PublicAccessState
------         -----------------
ap-south-1     block-new-sharing
eu-north-1     block-new-sharing
eu-west-3      block-new-sharing
...
```

Habilitar el bloqueo del acceso público de las AMI

Para impedir que sus AMI se compartan públicamente, habilite el bloqueo del acceso público de las AMI a nivel de cuenta. Debe habilitar el bloqueo del acceso público de las AMI en cada Región de AWS en la que desea impedir que se compartan públicamente sus AMI. Si ya tiene AMI públicas, permanecerán disponibles públicamente.

Permisos necesarios

Para habilitar el bloqueo del acceso público de las AMI, debe contar con el permiso de IAM `EnableImageBlockPublicAccess`.

Consideraciones

- Puede tardar hasta 10 minutos en configurar este ajuste. Durante este tiempo, si describe el estado del acceso público, la respuesta es `unblocked`. Cuando la configuración se haya completado, la respuesta es `block-new-sharing`.

Console

Para habilitar el bloqueo del acceso público de las AMI en la región especificada

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En la barra de navegación (en la parte superior de la pantalla), seleccione la región en la que desea habilitar el bloqueo del acceso público de las AMI.
3. En el panel de navegación, elija Panel.
4. En la tarjeta Atributos de cuenta, en Configuración, elija Protección y seguridad de datos.
5. En bloqueo del acceso público de las AMI, elija Administrar.
6. Seleccione la casilla de verificación bloquear nuevo uso compartido público y luego, elija Actualizar.

AWS CLI

Habilitar el bloqueo del acceso público de las AMI

Utilice el comando enable-image-block-public-access.

Ejemplo: Para una región específica

```
aws ec2 enable-image-block-public-access \
--region us-east-1 \
--image-block-public-access-state block-new-sharing
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "ImageBlockPublicAccessState": "block-new-sharing"
}
```

Ejemplo: Para todas las regiones de su cuenta

```
echo -e "Region   \t Public Access State" ; \
echo -e "-------------- \t ----------------------" ; \
for region in $(
    aws ec2 describe-regions \
        --region us-east-1 \
        --query "Regions[*].[RegionName]" \
```

```
        --output text
    );
    do (output=$(
        aws ec2 enable-image-block-public-access \
            --region $region \
            --image-block-public-access-state block-new-sharing \
            --output text)
        echo -e "$region \t $output"
    );
done
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
Region           Public Access State
--------------   ----------------------
ap-south-1       block-new-sharing
eu-north-1       block-new-sharing
eu-west-3        block-new-sharing
...
```

PowerShell

Habilitar el bloqueo del acceso público de las AMI

Utilice el comando Enable-EC2ImageBlockPublicAccess.

Ejemplo: Para una región específica

```
Enable-EC2ImageBlockPublicAccess `
    -Region us-east-1 `
    -ImageBlockPublicAccessState block-new-sharing
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
Value
-----
block-new-sharing
```

Ejemplo: Para todas las regiones de su cuenta

```
(Get-EC2Region).RegionName | `
    ForEach-Object {
```

```
    [PSCustomObject]@{
        Region            = $_
        PublicAccessState = (
        Enable-EC2ImageBlockPublicAccess `
         -Region $_ `
         -ImageBlockPublicAccessState block-new-sharing)
    }
} | `
Format-Table -AutoSize
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
Region         PublicAccessState
------         -----------------
ap-south-1     block-new-sharing
eu-north-1     block-new-sharing
eu-west-3      block-new-sharing
...
```

Deshabilitar el bloqueo del acceso público de las AMI

Para permitir que los usuarios de su cuenta compartan públicamente sus AMI, deshabilite el bloqueo del acceso público a nivel de cuenta. Debe deshabilitar el bloqueo del acceso público de las AMI en cada Región de AWS en la que desea permitir que se compartan públicamente sus AMI.

Permisos necesarios

Para inhabilitar el bloqueo del acceso público de las AMI, debe contar con el permiso de IAM `DisableImageBlockPublicAccess`.

Consideraciones

- Puede tardar hasta 10 minutos en configurar este ajuste. Durante este tiempo, si describe el estado del acceso público, la respuesta es `block-new-sharing`. Cuando la configuración se haya completado, la respuesta es `unblocked`.

Console

Para deshabilitar el bloqueo del acceso público de las AMI en la región especificada

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2. En la barra de navegación (en la parte superior de la pantalla), seleccione la región en la que desea deshabilitar el bloqueo del acceso público de las AMI.
3. En el panel de navegación, elija Panel.
4. En la tarjeta Atributos de cuenta, en Configuración, elija Protección y seguridad de datos.
5. En bloqueo del acceso público de las AMI, elija Administrar.
6. Desactive la casilla de verificación bloquear nuevo uso compartido público y luego, elija Actualizar.
7. Cuando se le pida confirmación, ingrese **`confirm`** y elija Permitir uso compartido.

AWS CLI

Deshabilitar el bloqueo del acceso público de las AMI

Utilice el comando disable-image-block-public-access.

Ejemplo: Para una región específica

```
aws ec2 disable-image-block-public-access --region us-east-1
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
   "ImageBlockPublicAccessState": "unblocked"
}
```

Ejemplo: Para todas las regiones de su cuenta

```
echo -e "Region   \t Public Access State" ; \
echo -e "-------------- \t ----------------------" ; \
for region in $(
    aws ec2 describe-regions \
        --region us-east-1 \
        --query "Regions[*].[RegionName]" \
        --output text
    );
    do (output=$(
        aws ec2 disable-image-block-public-access \
            --region $region \
```

```
            --output text)
        echo -e "$region \t $output"
    );
done
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
Region           Public Access State
--------------   ----------------------
ap-south-1       unblocked
eu-north-1       unblocked
eu-west-3        unblocked
...
```

PowerShell

Deshabilitar el bloqueo del acceso público de las AMI

Utilice el cmdlet Disable-EC2ImageBlockPublicAccess.

Ejemplo: Para una región específica

```
Disable-EC2ImageBlockPublicAccess -Region us-east-1
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
Value
-----
unblocked
```

Ejemplo: Para todas las regiones de su cuenta

```
(Get-EC2Region).RegionName | `
    ForEach-Object {
    [PSCustomObject]@{
        Region            = $_
        PublicAccessState = (Disable-EC2ImageBlockPublicAccess -Region $_)
    }
} | `
Format-Table -AutoSize
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.


```
Region         PublicAccessState
------         -----------------
ap-south-1     unblocked
eu-north-1     unblocked
eu-west-3      unblocked
...
```

Cómo compartir una AMI con organizaciones y unidades organizativas

AWS Organizations es un servicio de administración de cuentas que le permite unificar varias Cuentas de AWS en una organización que crea y administra de forma centralizada. Puede compartir una AMI con una organización o una unidad organizativa (UO) de su creación, además de compartirla con cuentas específicas.

Una organización es una entidad que se crea para consolidar y administrar las de forma centralizada Cuentas de AWS. Puede organizar las cuentas jerárquicamente en una estructura de árbol con un nodo raíz en la parte superior y unidades organizativas anidadas bajo la organización raíz. Cada cuenta puede añadirse directamente en el nodo raíz o colocarse en una de las UO de la jerarquía. Para obtener más información, consulte Terminología y conceptos de AWS Organizations en la Guía del usuario de AWS Organizations.

Cuando comparte una AMI con una organización o una unidad organizativa, todas las cuentas secundarias obtienen acceso a la AMI. Por ejemplo, en el siguiente diagrama, la AMI se comparte con una unidad organizativa de nivel superior (indicada por la flecha en el número 1). Todas las unidades organizativas y cuentas anidadas debajo de esa unidad organizativa de nivel superior (indicadas por la línea punteada en el número 2) también tienen acceso a la AMI. Las cuentas de la organización y la unidad organizativa fuera de la línea punteada (indicadas por el número 3) no tienen acceso a la AMI porque no dependen de la unidad organizativa con la que se comparte la AMI.



Temas

- Consideraciones
- Obtención del ARN de una organización o unidad organizativa
- Permitir que las organizaciones y unidades organizativas utilicen una clave de KMS
- Administración del uso compartido de AMI con una organización o unidad organizativa

Consideraciones

Tenga en cuenta lo siguiente al compartir AMI con organizaciones o unidades organizativas específicas.

- Propiedad: para compartir una AMI, su Cuenta de AWS debe ser la propietaria de esta.
- Límites del uso compartido: el propietario de la AMI puede compartir una AMI con cualquier organización o unidad organizativa, incluidas organizaciones y unidades organizativas de las que no son miembros.

Para conocer el número máximo de entidades con las que se puede compartir una AMI dentro de una región, consulte Amazon EC2 service quotas.

- Etiquetas: no puede compartir etiquetas definidas por el usuario (etiquetas que se adjuntan a una AMI). Al compartir una AMI, las etiquetas definidas por el usuario no están disponibles para ninguna Cuenta de AWS de organización o unidad organizativa con la que se comparte la AMI.
- Formato ARN: al especificar una organización o UO en un comando, asegúrese de utilizar el formato ARN correcto. Si especifica solo el ID se producirá un error, por ejemplo, si solo especifica `o-123example` o `ou-1234-5example`.

  Formatos de ARN adecuados:

  - ARN de la organización: `arn:aws:organizations::`*`111122223333`*`:organization/`*`organization-id`*
  - ARN de la unidad organizativa: `arn:aws:organizations::`*`111122223333`*`:ou/`*`organization-id`*`/`*`ou-id`*

  Donde:

  - *`111122223333`* es un ejemplo del ID de cuenta de 12 dígitos de la cuenta de administración. Si no conoce el número de cuenta de administración, puede describir la organización o la unidad organizativa para obtener el ARN, que incluye el número de cuenta de administración. Para obtener más información, consulte Obtención del ARN de una organización o unidad organizativa.
  - *`organization-id`* es el ID de la organización, por ejemplo, `o-123example`.
  - *`ou-id`* es el ID de la unidad organizativa, por ejemplo, `ou-1234-5example`.

  Para obtener más información acerca del formato de los ARN, consulte Nombres de recursos de Amazon (ARN) en la Guía del usuario de IAM.
- Cifrado y claves: puede compartir AMI que cuentan con el respaldo de instantáneas sin cifrar y cifradas.
  - Las instantáneas cifradas deben estar cifradas con una clave administrada por el cliente. No pueden compartir las AMI que están respaldadas por instantáneas cifradas con la clave predeterminada administrada por AWS.
  - Si comparte una AMI respaldada por instantáneas cifradas, debe permitir que las organizaciones o unidades organizativas utilicen las claves administradas por el cliente que se utilizaron para cifrar las instantáneas. Para obtener más información, consulte Permitir que las organizaciones y unidades organizativas utilicen una clave de KMS.

- Región: las AMI son un recurso regional. Cuando comparte una AMI, solo está disponible en la región desde donde la compartió. Para hacer que una AMI esté disponible en una región distinta, copie la AMI en dicha región y, a continuación, compártala. Para obtener más información, consulte Copia de una AMI de Amazon EC2.
- Uso: cuando comparte una AMI, los usuarios solo pueden iniciar instancias desde la AMI. No pueden eliminarla, compartirla ni modificarla. Sin embargo, después de iniciar una instancia mediante la AMI, pueden crear una AMI a partir de esa instancia.
- Facturación: no se factura cuando otras Cuentas de AWS utilizan la AMI para iniciar instancias. Las cuentas que inician instancias mediante la AMI serán facturadas por las instancias iniciadas.

Obtención del ARN de una organización o unidad organizativa

La organización y los ARN de la unidad organizativa contienen el número de cuenta de administración de 12 dígitos. Si no conoce el número de cuenta de administración, puede describir la organización y la unidad organizativa para obtener el ARN de cada una. En los siguientes ejemplos, `123456789012` es el ID de la cuenta de administración.

Permisos necesarios

Para poder obtener los ARN, debe tener permiso para describir organizaciones y unidades organizativas. La siguiente política de ejemplo proporciona el permiso necesario.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "organizations:Describe*"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

AWS CLI

Para obtener el ARN de una organización

Utilice el comando describe-organization. Agregue la opción `--query` para devolver solo el ARN de la organización.

```
aws organizations describe-organization --query 'Organization.Arn'
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
"arn:aws:organizations::123456789012:organization/o-1234567abc"
```

Para obtener el ARN de una unidad organizativa

Utilice el comando describe-organizational-unit. Use el parámetro `--query` para devolver solo el ARN de la unidad organizativa.

```
aws organizations describe-organizational-unit \
    --organizational-unit-id ou-a123-b4567890 \
    --query 'OrganizationalUnit.Arn'
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
"arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-1234567abc/ou-a123-b4567890"
```

PowerShell

Para obtener el ARN de una organización

Use el cmdlet Get-ORGOrganization.

```
(Get-ORGOrganization).Arn
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
arn:aws:organizations::123456789012:organization/o-1234567abc
```

Para obtener el ARN de una unidad organizativa

Use el cmdlet Get-ORGOrganizationalUnit.

```
(Get-ORGOrganizationalUnit -OrganizationalUnitId "ou-a123-b4567890").Arn
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-1234567abc/ou-a123-b4567890
```

Permitir que las organizaciones y unidades organizativas utilicen una clave de KMS

Si comparte una AMI respaldada por instantáneas cifradas, también debe permitir que las organizaciones o unidades organizativas (OU) utilicen las claves de KMS que se emplearon para cifrar las instantáneas.

> **Note**
>
> Las instantáneas cifradas deben estar cifradas con una clave administrada por el cliente. No pueden compartir las AMI que están respaldadas por instantáneas cifradas con la clave predeterminada administrada por AWS.

Para controlar el acceso a la clave de KMS, en la política de claves puede usar las claves de condición `aws:PrincipalOrgID` y `aws:PrincipalOrgPaths` para permitir que solo determinadas entidades principales tengan permiso para las acciones especificadas. Una entidad principal puede ser un usuario, un rol de IAM, un usuario federado o usuario raíz de Cuenta de AWS.

Las claves de condición se utilizan de la siguiente manera:

- `aws:PrincipalOrgID`: permite que cualquier entidad principal que pertenezca a la organización esté representada por el ID especificado.
- `aws:PrincipalOrgPaths`: permite que cualquier entidad principal que pertenezca a la unidad organizativa esté representada por las rutas especificadas.

Para conceder permiso a una organización (incluidas las unidades organizativas y las cuentas que pertenecen a esta) para utilizar una clave de KMS, agregue la siguiente instrucción a la política de claves.

```
{
    "Sid": "Allow access for organization root",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": "*",
    "Action": [
        "kms:Describe*",
        "kms:List*",
        "kms:Get*",
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:CreateGrant"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:PrincipalOrgID": "o-123example"
        }
    }
}
```

Para conceder a determinadas unidades organizativas (y a las cuentas que pertenecen a estas) permiso para utilizar una clave de KMS, puede utilizar una política similar a la del siguiente ejemplo.

```
{
        "Sid": "Allow access for specific OUs and their descendants",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": "*",
        "Action": [
            "kms:Describe*",
            "kms:List*",
            "kms:Get*",
            "kms:Encrypt",
            "kms:Decrypt",
            "kms:ReEncrypt*",
            "kms:GenerateDataKey*",
            "kms:CreateGrant"
        ],
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "aws:PrincipalOrgID": "o-123example"
```

```
            },
            "ForAnyValue:StringLike": {
                "aws:PrincipalOrgPaths": [
                    "o-123example/r-ab12/ou-ab12-33333333/*",
                    "o-123example/r-ab12/ou-ab12-22222222/*"
                ]
            }
        }
}
```

Para ver más ejemplos de declaraciones de condiciones, consulte aws:PrincipalOrgID y aws:PrincipalOrgPaths en la Guía del usuario de IAM.

Para obtener más información acerca del acceso entre cuentas, consulte Cómo permitir a los usuarios de otras cuentas utilizar una clave de KMS en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service.

Administración del uso compartido de AMI con una organización o unidad organizativa

Puede administrar el uso compartido de AMI con organizaciones y unidades organizativas (OU) para controlar si pueden lanzar instancias de Amazon EC2.

Ver las organizaciones y unidades organizativas con las que se comparte una AMI

Puede encontrar las organizaciones y unidades organizativas con las que compartió la AMI.

Console

Para verificar con qué organizaciones y unidades organizativas compartió la AMI

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione AMIs.
3. Seleccione la AMI en la lista, elija la pestaña Permisos y desplácese hacia abajo hasta Organizaciones/unidades organizativas compartidas.

   Para encontrar las AMI compartidas con usted, consulte Búsqueda de AMI compartidas para utilizarlas en las instancias de Amazon EC2.

AWS CLI

Para verificar con qué organizaciones y unidades organizativas compartió la AMI

Utilice el comando describe-image-attribute con el atributo `launchPermission`.

```
aws ec2 describe-image-attribute \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --attribute launchPermission
```

A continuación, se muestra un ejemplo de respuesta.

```
{
    "ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
    "LaunchPermissions": [
        {
            "OrganizationalUnitArn": "arn:aws:organizations::111122223333:ou/
o-123example/ou-1234-5example"
        }
    ]
}
```

PowerShell

Para verificar con qué organizaciones y unidades organizativas compartió la AMI

Utilice el cmdlet Get-EC2ImageAttribute.

```
Get-EC2ImageAttribute `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -Attribute launchPermission
```

Uso compartido de una AMI con una organización o unidad organizativa

Puede compartir una AMI con una organización o unidad organizativa.

> **Note**
>
> No es necesario compartir las instantáneas de Amazon EBS a las que hace referencia una AMI para compartir dicha AMI. Solo es necesario compartir la AMI; para la inicialización, el sistema proporciona automáticamente a la instancia acceso a las instantáneas de EBS a las que se hace referencia. Sin embargo, es necesario compartir las claves de KMS que se utilizan para cifrar instantáneas a las que hace referencia la AMI. Para obtener más

información, consulte Permitir que las organizaciones y unidades organizativas utilicen una clave de KMS.

Console

Para compartir una AMI con una organización o una unidad organizativa

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione AMIs.
3. Seleccione la AMI en la lista y, a continuación, elija Acciones, Editar permisos de la AMI.
4. En Disponibilidad de AMI, elija Privada.
5. Junto a Organizaciones/unidades organizativas compartidas, elija Agregar ARN de organización/unidad organizativa.
6. En ARN de organización/unidad organizativa, introduzca el ARN de la organización o de la unidad organizativa con el que desea compartir la AMI y, a continuación, elija Compartir AMI. Tenga en cuenta que debe especificar el ARN completo, no solo el ID.

   Para compartir esta AMI con varias organizaciones o unidades organizativas, repita este paso hasta que haya agregado todas las organizaciones o unidades organizativas necesarias.
7. Cuando haya terminado, elija Guardar cambios.
8. (Opcional) Para ver las organizaciones o unidades organizativas con las que ha compartido la AMI, seleccione la AMI en la lista, elija la pestaña Permisos y desplácese hacia abajo hasta Organizaciones/unidades organizativas compartidas. Para encontrar las AMI compartidas con usted, consulte Búsqueda de AMI compartidas para utilizarlas en las instancias de Amazon EC2.

AWS CLI

Para compartir una AMI con una organización

Utilice el comando modify-image-attribute para conceder permisos de inicialización para la AMI especificada a la organización especificada.

```
aws ec2 modify-image-attribute \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
```

```
    --launch-permission
 "Add=[{OrganizationArn=arn:aws:organizations::123456789012:organization/
o-123example}]"
```

Para compartir una AMI con una unidad organizativa

El comando modify-image-attribute concede permisos de inicialización para la AMI especificada a la unidad organizativa determinada. Tenga en cuenta que debe especificar el ARN completo, no solo el ID.

```
aws ec2 modify-image-attribute \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --launch-permission
 "Add=[{OrganizationalUnitArn=arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-123example/
ou-1234-5example}]"
```

PowerShell

Utilice el comando Edit-EC2ImageAttribute (Herramientas para Windows PowerShell) para compartir una AMI tal y como se muestra en los siguientes ejemplos.

Para compartir una AMI con una organización o una unidad organizativa

El siguiente comando concede permisos de inicialización para la AMI especificada a la organización determinada.

```
Edit-EC2ImageAttribute `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -Attribute launchPermission `
    -OperationType add `
    -OrganizationArn "arn:aws:organizations::123456789012:organization/o-123example"
```

Para dejar de compartir una AMI con una organización o unidad organizativa

El siguiente comando elimina permisos de inicialización para la AMI especificada de la organización determinada:

```
Edit-EC2ImageAttribute `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -Attribute launchPermission `
    -OperationType remove `
```

```
    -OrganizationArn "arn:aws:organizations::123456789012:organization/o-123example"
```

Para dejar de compartir una AMI con todas las organizaciones, unidades organizativas y Cuentas de AWS

El siguiente comando elimina todos los permisos de inicialización públicos y explícitos de la AMI especificada. Tenga en cuenta que el propietario de la AMI siempre tiene permisos de inicialización, por lo que este comando no le afecta.

```
Reset-EC2ImageAttribute `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -Attribute launchPermission
```

Finalización del uso compartido de una AMI con una organización o unidad organizativa

Puede dejar de compartir una AMI con una organización o unidad organizativa.

> **Note**
>
> No puede dejar de compartir una AMI con una cuenta específica si se encuentra en una organización o unidad organizativa con la que se comparte una AMI. Si intenta dejar de compartir la AMI mediante la eliminación de los permisos de inicialización de la cuenta, Amazon EC2 devuelve el mensaje de que la operación se realizó correctamente. Sin embargo, la AMI sigue compartiéndose con la cuenta.

Console

Para dejar de compartir una AMI con una organización o unidad organizativa

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione AMIs.
3. Seleccione la AMI en la lista y, a continuación, elija Actions (Acciones), Edit AMI permissions (Editar permisos de la AMI).
4. En Organizaciones/unidades organizativas compartidas, seleccione las organizaciones o unidades organizativas con las que desea dejar de compartir la AMI y, a continuación, elija Eliminar la selección.
5. Cuando haya terminado, elija Guardar cambios.

6. (Opcional) Para confirmar que dejó de compartir la AMI con las organizaciones o unidades organizativas, seleccione la AMI en la lista, elija la pestaña Permisos y desplácese hacia abajo hasta Organizaciones/unidades organizativas compartidas.

AWS CLI

Para dejar de compartir una AMI con una organización o unidad organizativa

Utilice el comando modify-image-attribute. En este ejemplo se eliminan los permisos de inicialización para la AMI especificada de la organización especificada.

```
aws ec2 modify-image-attribute \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --launch-permission
 "Remove=[{OrganizationArn=arn:aws:organizations::123456789012:organization/
o-123example}]"
```

Para dejar de compartir una AMI con todas las organizaciones, unidades organizativas y Cuentas de AWS

Utilice el comando reset-image-attribute. En este ejemplo se eliminan todos los permisos de inicialización públicos y explícitos de la AMI especificada. Tenga en cuenta que el propietario de la AMI siempre tiene permisos de inicialización, por lo que este comando no le afecta.

```
aws ec2 reset-image-attribute \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --attribute launchPermission
```

PowerShell

Para dejar de compartir una AMI con una organización o unidad organizativa

Utilice el cmdlet Edit-EC2ImageAttribute. En este ejemplo se eliminan los permisos de inicialización para la AMI especificada de la organización especificada.

```
Edit-EC2ImageAttribute `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -Attribute launchPermission `
    -OperationType remove `
    -OrganizationArn "arn:aws:organizations::123456789012:organization/o-123example"
```

Para dejar de compartir una AMI con todas las organizaciones, unidades organizativas y Cuentas de AWS

Utilice el cmdlet Reset-EC2ImageAttribute. En este ejemplo se eliminan todos los permisos de inicialización públicos y explícitos de la AMI especificada. Tenga en cuenta que el propietario de la AMI siempre tiene permisos de inicialización, por lo que este comando no le afecta.

```
Reset-EC2ImageAttribute `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -Attribute LaunchPermission
```

Compartir una AMI con cuentas de AWS específicas

Puede compartir una AMI con Cuentas de AWS específicas sin hacerla pública. Lo único que necesita es las ID de Cuenta de AWS.

Un identificador de Cuenta de AWS es un número de 12 dígitos, por ejemplo `012345678901`, que identifica de forma única a una Cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte Ver identificadores de la Cuenta de AWS en la Guía de referencia de AWS Account Management.

Consideraciones

Tenga en cuenta lo siguiente al compartir AMI con específicas Cuentas de AWS.

- Propiedad: para compartir una AMI, su Cuenta de AWS debe ser la propietaria de esta.
- Límites del uso compartido: para conocer el número máximo de entidades con las que se puede compartir una AMI dentro de una región, consulte Amazon EC2 service quotas.
- Etiquetas: no puede compartir etiquetas definidas por el usuario (etiquetas que se adjuntan a una AMI). Al compartir una AMI, las etiquetas definidas por el usuario no están disponibles para ninguna de las personas de las Cuenta de AWS que comparten la AMI.
- Instantáneas: no es necesario compartir las instantáneas de Amazon EBS a las que hace referencia una AMI para compartir dicha AMI. Solo puede compartir la AMI en sí; el sistema proporciona a la instancia acceso a las instantáneas de EBS referenciadas para el lanzamiento. Sin embargo, debe compartir cualquier clave KMS utilizada para cifrar las instantáneas a las que hace referencia una AMI. Para obtener más información, consulte Compartir una instantánea de Amazon EBS en la Guía del usuario de Amazon EBS.

- Cifrado y claves: puede compartir AMI que cuentan con el respaldo de instantáneas sin cifrar y cifradas.
  - Las instantáneas cifradas deben estar cifradas con una clave de KMS. No pueden compartir las AMI que están respaldadas por instantáneas cifradas con la clave predeterminada administrada por AWS.
  - Si comparte una AMI respaldada por instantáneas cifradas, debe permitir que las Cuentas de AWS utilicen las claves administradas por el cliente que se utilizaron para cifrar las instantáneas. Para obtener más información, consulte Permitir que las organizaciones y unidades organizativas utilicen una clave de KMS. Para configurar la política de claves que necesita para iniciar instancias de Auto Scaling cuando utiliza una clave administrada por el cliente para el cifrado, consulte Política requerida AWS KMS key para usar con volúmenes cifrados en la Guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling.
- Región: las AMI son un recurso regional. Cuando comparte una AMI, solo estará disponible en esa región. Para hacer que una AMI esté disponible en una región distinta, copie la AMI en dicha región y, a continuación, compártala. Para obtener más información, consulte Copia de una AMI de Amazon EC2.
- Uso: cuando comparte una AMI, los usuarios solo pueden iniciar instancias desde la AMI. No pueden eliminarla, compartirla ni modificarla. Sin embargo, después de iniciar una instancia mediante la AMI, pueden crear una AMI a partir de esa instancia.
- Copiar AMI compartidas: si los usuarios de otra cuenta desean copiar una AMI compartida, debe otorgar permisos de lectura para el almacenamiento que respalda la AMI. Para obtener más información, consulte Copias entre cuentas.
- Facturación: no se factura cuando otras Cuentas de AWS utilizan la AMI para iniciar instancias. Las cuentas que inician instancias mediante la AMI serán facturadas por las instancias iniciadas.

Console

Para conceder permisos de inicialización explícitos

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione AMIs.
3. Seleccione la AMI en la lista y, a continuación, elija Actions (Acciones), Edit AMI permissions (Editar permisos de la AMI).
4. Seleccione Privado.
5. En Cuentas compartidas, elija Agregar ID de cuenta.

6. En ID de la Cuenta de AWS, ingrese el ID de la Cuenta de AWS con la que desea compartir la AMI y, a continuación, elija Compartir AMI.

   Para compartir esta AMI con varias cuentas, repita los pasos 5 y 6 hasta que haya agregado todos los ID de cuenta necesarios.
7. Cuando haya terminado, elija Guardar cambios.
8. (Opcional) Para ver los ID de la Cuenta de AWS con los que ha compartido la AMI, seleccione la AMI en la lista y elija la pestaña Permisos. Para encontrar las AMI compartidas con usted, consulte Búsqueda de AMI compartidas para utilizarlas en las instancias de Amazon EC2.

AWS CLI

Utilice el comando modify-image-attribute para compartir una AMI tal y como se muestra en los siguientes ejemplos.

Para conceder permisos de inicialización explícitos

En el siguiente ejemplo se conceden los permisos de inicialización para la AMI especificada a la especificada Cuenta de AWS.

```
aws ec2 modify-image-attribute \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --launch-permission "Add=[{UserId=123456789012}]"
```

Para eliminar permisos de inicialización para una cuenta

En el siguiente ejemplo se eliminan los permisos de inicialización para la AMI especificada de la especificada Cuenta de AWS.

```
aws ec2 modify-image-attribute \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --launch-permission "Remove=[{UserId=123456789012}]"
```

Para eliminar todos los permisos de inicialización

En el siguiente ejemplo se eliminan todos los permisos de inicialización públicos y explícitos de la AMI especificada. Tenga en cuenta que el propietario de la AMI siempre tiene permisos de inicialización, por lo que este comando no le afecta.

```
aws ec2 reset-image-attribute \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --attribute launchPermission
```

PowerShell

Utilice el comando Edit-EC2ImageAttribute (Herramientas para Windows PowerShell) para compartir una AMI tal y como se muestra en los siguientes ejemplos.

Para conceder permisos de inicialización explícitos

En el siguiente ejemplo se conceden los permisos de inicialización para la AMI especificada a la especificada Cuenta de AWS.

```
Edit-EC2ImageAttribute `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -Attribute launchPermission `
    -OperationType add `
    -UserId "123456789012"
```

Para eliminar permisos de inicialización para una cuenta

En el siguiente ejemplo se eliminan los permisos de inicialización para la AMI especificada de la especificada Cuenta de AWS.

```
Edit-EC2ImageAttribute `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -Attribute launchPermission -OperationType remove `
    -UserId "123456789012"
```

Para eliminar todos los permisos de inicialización

En el siguiente ejemplo se eliminan todos los permisos de inicialización públicos y explícitos de la AMI especificada. Tenga en cuenta que el propietario de la AMI siempre tiene permisos de inicialización, por lo que este comando no le afecta.

```
Reset-EC2ImageAttribute `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -Attribute launchPermission
```

Cancelar que se comparta una AMI con su Cuenta de AWS

Se puede compartir una imagen de máquina de Amazon (AMI) con Cuentas de AWS específicas si agrega las cuentas a los permisos de inicialización de la AMI. Si se ha compartido una AMI con su Cuenta de AWS y ya no desea que sea así, puede eliminar la cuenta de los permisos de inicialización de la AMI. Para hacerlo, ejecute el comando `cancel-image-launch-permission` de la AWS CLI. Al ejecutar este comando, la Cuenta de AWS se elimina de los permisos de inicialización de la AMI especificada. Para encontrar las AMI compartidas con su Cuenta de AWS, consulte Búsqueda de AMI compartidas para utilizarlas en las instancias de Amazon EC2.

Puede cancelar que se comparta una AMI con la cuenta, por ejemplo, para reducir la probabilidad de iniciar una instancia con una AMI obsoleta o en desuso que se compartió con usted. Cuando cancele que se comparta una AMI con la cuenta, ya no aparecerá en ninguna lista de AMI de la consola de EC2 ni en la salida de describe-images.

Temas

- Limitaciones
- Cancelar que se comparta una AMI con su cuenta

Limitaciones

- Puede eliminar la cuenta de los permisos de lanzamiento de una AMI compartida solo con su Cuenta de AWS. No puede usar `cancel-image-launch-permission` para eliminar la cuenta de los permisos de lanzamiento de una AMI compartida con una organización o unidad organizativa ni para eliminar el acceso a las AMI públicas.
- No puede eliminar permanentemente su cuenta de los permisos de inicialización de una AMI. El propietario de una AMI puede volver a compartirla con su cuenta.
- Las AMI son un recurso regional. Al ejecutar `cancel-image-launch-permission`, debe especificar la región en la que se encuentra la AMI. Para especificar una región predeterminada en el comando, utilice la variable de entorno AWS_DEFAULT_REGION.
- Solo la AWS CLI y los SDK admiten que se elimine la cuenta de los permisos de inicialización de una AMI. Actualmente, la consola de EC2 no admite esta acción.

Cancelar que se comparta una AMI con su cuenta

> **Note**
>
> Después de cancelar que se comparta una AMI con la cuenta, no podrá deshacer la acción. Para recuperar el acceso a la AMI, el propietario de esta debe compartirla con su cuenta.

AWS CLI

Para cancelar el uso compartido de una AMI con su cuenta

Utilice el comando cancel-image-launch-permission.

```
aws ec2 cancel-image-launch-permission \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --region us-east-1
```

PowerShell

Para cancelar el uso compartido de una AMI con su cuenta

Utilice el cmdlet Stop-EC2ImageLaunchPermission.

```
Stop-EC2ImageLaunchPermission `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -Region us-east-1
```

Recomendaciones para crear AMI compartidas de Linux

Utilice las siguientes directrices para reducir la superficie de ataque y mejorar la fiabilidad de las AMI que cree.

> **Important**
>
> Ninguna lista de directrices de seguridad es exhaustiva. Cree sus AMI compartidas con precaución y piense bien en qué casos podría estar exponiendo información confidencial.

Contenido

- Deshabilitación de los inicios de sesión remotos mediante contraseña para el usuario raíz
- Deshabilitar el acceso local de la raíz
- Eliminar los pares de claves del host SSH
- Instalar credenciales de clave pública
- Desactivación de la verificación de DNS de sshd (opcional)
- Eliminación de datos confidenciales

Si crea la AMI para AWS Marketplace, consulte Prácticas recomendadas para crear AMI en la Guía del vendedor de AWS Marketplace en lo que respecta a directrices, políticas y prácticas recomendadas.

Deshabilitación de los inicios de sesión remotos mediante contraseña para el usuario raíz

El uso de una contraseña raíz fija para una AMI pública supone un riesgo para la seguridad que puede darse a conocer rápidamente. Incluso pedir a los usuarios que cambien la contraseña tras el primer inicio de sesión abre la puerta a un potencial abuso.

Para solucionar este problema, deshabilite los inicios de sesión remotos mediante contraseña para el usuario raíz.

Deshabilitar los inicios de sesión remotos mediante contraseña para el usuario raíz

1. Abra el archivo `/etc/ssh/sshd_config` con un editor de texto y localice la siguiente línea:

   ```
   #PermitRootLogin yes
   ```

2. Cambie la línea a:

   ```
   PermitRootLogin without-password
   ```

   La ubicación de este archivo de configuración podría diferir para su distribución o si no está ejecutando OpenSSH. En ese caso, consulte la documentación pertinente.

Deshabilitar el acceso local de la raíz

Cuando trabaja con AMI compartidas, es una práctica recomendada deshabilitar los inicios de sesión directos de la raíz. Para ello, inicie sesión en la instancia en ejecución e introduzca el siguiente comando:

```
[ec2-user ~]$ sudo passwd -l root
```

> **Note**
>
> Este comando no afecta al uso de `sudo`.

Eliminar los pares de claves del host SSH

Si tiene previsto compartir una AMI derivada de una AMI pública, elimine los pares de claves del host de SSH existentes ubicados en `/etc/ssh`. Esto obliga a SSH a generar nuevos pares de claves de SSH únicos cuando alguien inicia una instancia usando la AMI, lo que mejora la seguridad y reduce la probabilidad de ataques "man-in-the-middle" (MITM).

Elimine los siguientes archivos de claves presentes en el sistema.

- ssh_host_dsa_key
- ssh_host_dsa_key.pub
- ssh_host_key
- ssh_host_key.pub
- ssh_host_rsa_key
- ssh_host_rsa_key.pub
- ssh_host_ecdsa_key
- ssh_host_ecdsa_key.pub
- ssh_host_ed25519_key
- ssh_host_ed25519_key.pub

Puede eliminar de forma segura todos esos archivos con el comando siguiente.

```
[ec2-user ~]$ sudo shred -u /etc/ssh/*_key /etc/ssh/*_key.pub
```

> **Warning**
>
> Los servicios de eliminación segura, como shred, podrían no eliminar todas las copias de un archivo del medio de almacenamiento. Los sistemas de archivos de registro en diario (incluidos Amazon Linux default ext4), las instantáneas, las copias de seguridad, los RAID y el almacenamiento temporal en caché podrían crear copias ocultas de archivos. Para obtener más información, consulte la documentación de shred.

> **Important**
>
> Si olvida eliminar los pares de claves del host de SSH existentes de la AMI pública, nuestro proceso de auditoría rutinario le notifica a usted y a todos los clientes que ejecuten instancias de la AMI acerca del posible riesgo para la seguridad. Tras un breve periodo de gracia, marcamos la AMI como privada.

Instalar credenciales de clave pública

Tras configurar la AMI para evitar el inicio de sesión mediante contraseña, debe asegurarse de que los usuarios pueden iniciar sesión utilizando otro mecanismo.

Amazon EC2 permite a los usuarios especificar un nombre de par de claves pública y privada para iniciar la instancia. Cuando se proporciona un nombre de par de claves válido durante la llamada a la API `RunInstances` (o a través de las herramientas de la API de la línea de comandos), la clave pública (la parte del par de claves que Amazon EC2 conserva en el servidor tras llamar a `CreateKeyPair` o a `ImportKeyPair`) se pone a disposición de la instancia a través de una consulta HTTP a los metadatos de dicha instancia.

Para iniciar sesión mediante SSH, la AMI debe recuperar el valor de la clave al arrancar y adjuntarlo a `/root/.ssh/authorized_keys` (o el equivalente para cualquier otra cuenta de usuario de la AMI). Los usuarios pueden iniciar instancias de la AMI con un par de claves e iniciar sesión sin necesidad de una contraseña raíz.

Muchas distribuciones, como Amazon Linux y Ubuntu, usan el paquete `cloud-init` para introducir credenciales de clave pública para un usuario configurado. Si su distribución no admite `cloud-`

`init`, puede añadir el siguiente código a un script de arranque del sistema (como `/etc/rc.local`) para obtener la clave pública que especificó durante la inicialización para el usuario raíz.

> **Note**
>
> En el ejemplo siguiente, la dirección IP http://169.254.169.254/ es una dirección local del vínculo y solo es válida desde la instancia.

IMDSv2

```
if [ ! -d /root/.ssh ] ; then
        mkdir -p /root/.ssh
        chmod 700 /root/.ssh
fi
# Fetch public key using HTTP
TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-
token-ttl-seconds: 21600"` \
&& curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-
data/public-keys/0/openssh-key > /tmp/my-key
if [ $? -eq 0 ] ; then
        cat /tmp/my-key >> /root/.ssh/authorized_keys
        chmod 700 /root/.ssh/authorized_keys
        rm /tmp/my-key
fi
```

IMDSv1

```
if [ ! -d /root/.ssh ] ; then
        mkdir -p /root/.ssh
        chmod 700 /root/.ssh
fi
# Fetch public key using HTTP
curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-keys/0/openssh-key > /tmp/my-key
if [ $? -eq 0 ] ; then
        cat /tmp/my-key >> /root/.ssh/authorized_keys
        chmod 700 /root/.ssh/authorized_keys
        rm /tmp/my-key
fi
```

Esto se puede aplicar a cualquier usuario; no es necesario restringirlo al usuario `root`.

> **Note**
>
> La reagrupación de una instancia basada en esta AMI incluye la clave con la que se lanzó. Para evitar que se incluya esta clave, debe borrar (o eliminar) el archivo `authorized_keys` o excluirlo de la reagrupación.

Desactivación de la verificación de DNS de sshd (opcional)

Deshabilitar la verificación de DNS de sshd debilita ligeramente la seguridad sshd. No obstante, si la resolución de DNS falla, los inicios de sesión SSH siguen funcionando. Si no deshabilita la verificación de sshd, los errores de resolución de DNS impedirán cualquier inicio de sesión.

Para deshabilitar la verificación de DNS de sshd

1. Abra el archivo `/etc/ssh/sshd_config` con un editor de texto y localice la siguiente línea:

```
#UseDNS yes
```

2. Cambie la línea a:

```
UseDNS no
```

> **Note**
>
> La ubicación de este archivo de configuración puede diferir para su distribución o si no está ejecutando OpenSSH. En ese caso, consulte la documentación pertinente.

Eliminación de datos confidenciales

Desaconsejamos el almacenamiento de información confidencial o software en cualquier AMI que comparta. Los usuarios que lancen una AMI compartida podrían reagruparla y registrarla como propia. Siga estas directrices para ayudarlo a evitar ciertos riesgos para la seguridad que suelen pasarse por alto.

- Le recomendamos que utilice la opción `--exclude` *`directory`* en `ec2-bundle-vol` para omitir cualquier directorio y subdirectorio que contenga información secreta que no desearía

incluir en el paquete. En particular, excluya todos los pares de claves pública y privada SSH propiedad de los usuarios y los archivos SSH `authorized_keys` cuando realice la agrupación de la imagen. Las AMI públicas de Amazon los almacenan en `/root/.ssh` para el usuario raíz y en `/home/user_name/.ssh/` para usuarios normales. Para obtener más información, consulte ec2-bundle-vol.

- Elimine siempre el historial del shell antes de realizar la agrupación. Si intenta cargar más de una agrupación en la misma AMI, el historial del shell contiene la clave de acceso. El siguiente ejemplo debería ser el último comando que ejecute antes de realizar la agrupación desde la instancia.

```
[ec2-user ~]$ shred -u ~/.*history
```

> **Warning**
>
> Las limitaciones de shred descritas en la advertencia anterior también son aplicables aquí. Tenga en cuenta que bash escribe el historial de la sesión actual en el disco al salir. Si cierra sesión en la instancia después de eliminar `~/.bash_history` y, a continuación, vuelve a iniciar sesión, verá que `~/.bash_history` se ha vuelto a crear y que contiene todos los comandos que ejecutó durante la sesión anterior.
> Además de bash, otros programas también escriben el historial en el disco. Tenga precaución y elimine o excluya los dot-files y dot-directories que no sean necesarios.

- La agrupación de una instancia en ejecución requiere la clave privada y el certificado X.509. Guarde estas y otras credenciales en un lugar que no forme parte de la agrupación (como, por ejemplo, el almacén de instancias).

Supervisión de los eventos de las AMI con Amazon EventBridge

Cuando cambia el estado de una imagen de máquina de Amazon (AMI), Amazon EC2 genera un evento que se envía a Amazon EventBridge (antes conocido como Eventos de Amazon CloudWatch). Los eventos se envían al bus de eventos en EventBridge en formato JSON de manera predeterminada. Puede utilizar Amazon EventBridge para detectar y reaccionar a estos eventos. Para ello, cree reglas en EventBridge que activen una acción como respuesta a un evento. Por ejemplo, puede crear una regla de EventBridge que detecte cuándo se ha completado el proceso de creación de la AMI y, a continuación, invoque un tema de Amazon SNS para que envíe una notificación por email.

Amazon EC2 genera un evento de `EC2 AMI State Change` cuando una AMI entra en alguno de los siguientes estados:

- `available`
- `failed`
- `deregistered`
- `disabled`

Los eventos se envían en la medida de lo posible.

En la siguiente tabla se enumeran las operaciones de la AMI y los estados que puede adoptar una AMI. En la tabla, Sí indica los estados que la AMI puede adoptar cuando se ejecuta la operación correspondiente.

Operaciones de AMI	available	failed	deregistered	disabled
CopyImage	Sí	Sí		
CreateImage	Sí	Sí		
CreateRestoreImageTask	Sí	Sí		
DeregisterImage			Sí	
DisableImage				Sí
EnableImage	Sí			
RegisterImage	Sí	Sí		

EC2 AMI State ChangeEventos de

- Detalles del evento
- availableEventos de
- failedEventos de
- deregisteredEventos de

- disabledEventos de

Detalles del evento

Puede utilizar los siguientes campos del evento para crear reglas que desencadenen una acción:

`"source": "aws.ec2"`

Identifica que el evento es de Amazon EC2.

`"detail-type": "EC2 AMI State Change"`

Identifica el nombre del evento.

`"detail": { "ImageId": "ami-0abcdef1234567890", "State": "available", }`

Proporciona el identificador de la AMI y el estado de la AMI (`available`, `failed`, `deregistered` o `disabled`).

Para obtener más información, consulte lo siguiente en la Guía del usuario de Amazon EventBridge:

- Eventos de Amazon EventBridge
- Patrones de eventos Amazon EventBridge
- Reglas de Amazon EventBridge

Para ver un tutorial acerca de cómo crear una función de Lambda y una regla de EventBridge que ejecute la función de Lambda, consulte Tutorial: Log the state of an Amazon EC2 instance using EventBridge en la Guía para desarrolladores de AWS Lambda.

availableEventos de

A continuación, se muestra un ejemplo de un evento que Amazon EC2 genera cuando la AMI adopta el estado `available` tras una operación `CreateImage`, `CopyImage`, `RegisterImage`, `CreateRestoreImageTask` o `EnableImage` correcta.

`"State": "available"` indica que la operación se ha realizado correctamente.

```
{
    "version": "0",
```

```
    "id": "example-9f07-51db-246b-d8b8441bcdf0",
    "detail-type": "EC2 AMI State Change",
    "source": "aws.ec2",
    "account": "012345678901",
    "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "region": "us-east-1",
    "resources": ["arn:aws:ec2:us-east-1::image/ami-0abcdef1234567890"],
    "detail": {
        "RequestId": "example-9dcc-40a6-aa77-7ce457d5442b",
        "ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
        "State": "available",
        "ErrorMessage": ""
    }
}
```

failedEventos de

A continuación, se muestra un ejemplo de un evento que Amazon EC2 genera cuando la AMI adopta el estado `failed` tras una operación `CreateImage`, `CopyImage`, `RegisterImage`, `CreateRestoreImageTask` con errores.

En los campos siguientes, se muestra información pertinente:

- `"State": "failed"` indica que se ha producido un error en una operación.
- `"ErrorMessage": ""`: proporciona el motivo de la operación fallida.

```
{
    "version": "0",
    "id": "example-9f07-51db-246b-d8b8441bcdf0",
    "detail-type": "EC2 AMI State Change",
    "source": "aws.ec2",
    "account": "012345678901",
    "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "region": "us-east-1",
    "resources": ["arn:aws:ec2:us-east-1::image/ami-0abcdef1234567890"],
    "detail": {
        "RequestId": "example-9dcc-40a6-aa77-7ce457d5442b",
        "ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
        "State": "failed",
        "ErrorMessage": "Description of failure"
    }
```

```
}
```

deregisteredEventos de

A continuación, se muestra un ejemplo de un evento que Amazon EC2 genera cuando la AMI adopta el estado `deregistered` tras una operación `DeregisterImage` correcta. Si la operación falla, no se genera ningún evento. Cualquier error se conoce inmediatamente porque `DeregisterImage` es una operación sincrónica.

`"State": "deregistered"` indica que la operación `DeregisterImage` se ha realizado correctamente.

```
{
    "version": "0",
    "id": "example-9f07-51db-246b-d8b8441bcdf0",
    "detail-type": "EC2 AMI State Change",
    "source": "aws.ec2",
    "account": "012345678901",
    "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "region": "us-east-1",
    "resources": ["arn:aws:ec2:us-east-1::image/ami-0abcdef1234567890"],
    "detail": {
        "RequestId": "example-9dcc-40a6-aa77-7ce457d5442b",
        "ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
        "State": "deregistered",
        "ErrorMessage": ""
    }
}
```

disabledEventos de

A continuación, se muestra un ejemplo de un evento que Amazon EC2 genera cuando la AMI adopta el estado `disabled` tras una operación `DisableImage` correcta. Si la operación falla, no se genera ningún evento. Cualquier error se conoce inmediatamente porque `DisableImage` es una operación sincrónica.

`"State": "disabled"` indica que la operación `DisableImage` se ha realizado correctamente.

```
{
    "version": "0",
    "id": "example-9f07-51db-246b-d8b8441bcdf0",
```

```
    "detail-type": "EC2 AMI State Change",
    "source": "aws.ec2",
    "account": "012345678901",
    "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "region": "us-east-1",
    "resources": ["arn:aws:ec2:us-east-1::image/ami-0abcdef1234567890"],
    "detail": {
        "RequestId": "example-9dcc-40a6-aa77-7ce457d5442b",
        "ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
        "State": "disabled",
        "ErrorMessage": ""
    }
}
```

Comprender la información de facturación de la AMI

Hay muchas Imágenes de máquina de Amazon (AMI) entre las que elegir al iniciar las instancias y son compatibles con una variedad de plataformas y características del sistema operativo. Para comprender cómo la AMI que elija cuando lance la instancia afecta los resultados de su factura de AWS, puede investigar la plataforma del sistema operativo asociada y la información de facturación. Haga esto antes de iniciar cualquier instancia bajo demanda o instancias de spot, o antes de comprar una instancia reservada.

Estos son dos ejemplos de cómo puede ayudarlo investigar su AMI con anticipación para elegir la AMI que mejor se adapte a sus necesidades:

- Para instancias de spot, puede utilizar los detalles de la plataforma de la AMI para confirmar que esta es compatible con instancias de spot.
- Al comprar una instancia reservada, puede asegurarse de seleccionar la plataforma del sistema operativo (Plataforma) que se asigna a los detalles de la plataforma de la AMI.

Para obtener más información acerca de los precios de las instancias, consulte Precios de Amazon EC2.

Contenido

- Campos de información de facturación de las AMI
- Encontrar detalles de facturación y uso de la AMI
- Verifique los cargos de la AMI en su factura

Campos de información de facturación de las AMI

Los siguientes campos proporcionan información de facturación asociada a una AMI:

Detalles de la plataforma

Los detalles de la plataforma asociados con el código de facturación de la AMI. Por ejemplo, `Red Hat Enterprise Linux`.

Operación de uso

El funcionamiento de la instancia de Amazon EC2 y el código de facturación asociado a la AMI. Por ejemplo, `RunInstances:0010`. La operación de uso se corresponde con el contenido de la columna lineitem/Operation de su AWS Informe de uso y costo (CUR) y de la API de lista de precios de AWS.

Puede ver estos campos en la página Instancias oAMI en la consola de Amazon EC2, o en la respuesta que devuelve el comando describe-images o Get-EC2Image.

Datos de ejemplo: operación de uso por plataforma

La siguiente tabla enumera algunos de los detalles de la plataforma y los valores de operación de uso que se pueden mostrar en las páginas Instancias o AMI en la consola de Amazon EC2, o en la respuesta que devuelve el comando describe-images o Get-EC2Image.

Detalles de la plataforma	Operación de uso [2]
Linux/UNIX	RunInstances
Red Hat BYOL Linux	RunInstances:00g0 [3]
Red Hat Enterprise Linux	RunInstances:0010
Red Hat Enterprise Linux with HA	RunInstances:1010
Red Hat Enterprise Linux with SQL Server Standard and HA	RunInstances:1014

Detalles de la plataforma	Operación de uso [2]
Red Hat Enterprise Linux with SQL Server Enterprise and HA	RunInstances:1110
Red Hat Enterprise Linux with SQL Server Standard	RunInstances:0014
Red Hat Enterprise Linux with SQL Server Web	RunInstances:0210
Red Hat Enterprise Linux with SQL Server Enterprise	RunInstances:0110
SQL Server Enterprise	RunInstances:0100
SQL Server Standard	RunInstances:0004
SQL Server Web	RunInstances:0200
SUSE Linux	RunInstances:000g
Ubuntu Pro	RunInstances:0g00
Windows	RunInstances:0002
Windows BYOL	RunInstances:0800
Windows with SQL Server Enterprise [1]	RunInstances:0102
Windows with SQL Server Standard [1]	RunInstances:0006
Windows with SQL Server Web [1]	RunInstances:0202

[1] Si hay dos licencias de software asociadas a una AMI, el campo Detalles de la plataforma muestra ambas.

[2] Si está ejecutando instancias de spot, el lineitem/Operation que aparece en su Informe de costos y uso de AWS puede ser diferente del valor de la operación de uso que aparece aquí. Por ejemplo, si `lineitem/Operation` muestra `RunInstances:0010:SV006`, significa que Amazon EC2 está ejecutando una instancia de spot Red Hat Enterprise Linux por horas en el Este de EE. UU. (Norte de Virginia) en la Zona 6.

[3] Aparece como RunInstances (Linux/UNIX) en sus informes de uso.

Encontrar detalles de facturación y uso de la AMI

Las siguientes propiedades pueden ayudarlo a verificar los cargos de la AMI en su factura:

- Detalles de la plataforma
- Operación de uso
- ID de AMI

Console

Para buscar la información de facturación de la AMI para una AMI

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione AMIs.
3. Seleccione la AMI.
4. En la pestaña Detalles, busque Detalles de la plataforma y Operación de uso.

Para buscar la información de facturación de la AMI para una instancia

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instancias.
3. Seleccione la instancia.
4. En la pestaña Detalles, expanda Detalles de la instancia y busque Detalles de la plataforma y Operación de uso.

AWS CLI

Para buscar la información de facturación de la AMI para una AMI

Utilice el comando describe-images .

```
aws ec2 describe-images \
    --image-ids ami-0abcdef1234567890 \
    --query "Images[].
{PlatformDetails:PlatformDetails,UsageOperation:UsageOperation}"
```

En el siguiente ejemplo se muestra el resultado para una AMI de Linux.

```
[
    {
        "PlatformDetails": "Linux/UNIX",
        "UsageOperation": "RunInstances"
    }
]
```

Para buscar la información de facturación de la AMI para una instancia

Utilice el comando describe-instances.

```
aws ec2 describe-instances \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0 \
    --query "Reservations[].Instances[].
{PlatformDetails:PlatformDetails,UsageOperation:UsageOperation}"
```

En el siguiente ejemplo se muestra un resultado para una instancia de Windows.

```
[
    {
        "PlatformDetails": "Windows",
        "UsageOperation": "RunInstances:0002"
    }
]
```

PowerShell

Para buscar la información de facturación de la AMI para una AMI

Utilice el cmdlet Get-EC2Image.

```
Get-EC2Image `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 | `
    Format-List PlatformDetails, UsageOperation
```

En el siguiente ejemplo se muestra el resultado para una AMI de Linux.

```
PlatformDetails : Linux/UNIX
UsageOperation  : RunInstances
```

Para buscar la información de facturación de la AMI para una instancia

Utilice el cmdlet Get-EC2Instance.

```
(Get-EC2Instance `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0).Instances | `
    Format-List PlatformDetails, UsageOperation
```

En el siguiente ejemplo se muestra un resultado para una instancia de Windows.

```
PlatformDetails : Windows
UsageOperation  : RunInstances:0002
```

Verifique los cargos de la AMI en su factura

Para garantizar que no incurra en costos imprevistos, puede verificar que la información de facturación de una instancia en su Informe de uso y costo de AWS (CUR) coincida con la información de facturación asociada a la AMI que utilizó para iniciar la instancia.

Para verificar la información de facturación, busque el ID de la instancia en el CUR y compruebe el valor correspondiente en la columna `lineitem/Operation`. El valor debe coincidir con el valor de la Operación de uso asociada a la AMI.

Por ejemplo, la AMI `ami-0123456789EXAMPLE` tiene la siguiente información de facturación:

- Detalles de la plataforma = `Red Hat Enterprise Linux`
- Operación de uso = `RunInstances:0010`

Si ha iniciado una instancia con esta AMI, puede encontrar el ID de instancia en su CUR y verificar el valor correspondiente en la columna `lineitem/Operation`. En este ejemplo, el valor debería ser `RunInstances:0010`.

Cuotas de AMI en Amazon EC2

Las siguientes cuotas se aplican a la creación y el uso compartido de AMI. Las cuotas se aplican por Región de AWS.

Nombre de la cuota	Descripción	Cuota predeterminada por región
AMI	El número máximo de AMI públicas y privadas permitido por región. Esto incluye las AMI disponibles, pendientes y deshabilitadas, así como las AMI de la Papelera de reciclaje.	50 000
AMI públicas	El número máximo de AMI públicas, incluidas las de la papelera de reciclaje, permitido por región.	5
Uso compartido de AMI	La cantidad máxima de entidades (organizaciones, unidades organizativas [OU] y cuentas) con las que se puede compartir una AMI en una región. Tenga en cuenta que, si comparte una AMI con una organización o una unidad organizativa, el número de cuentas en cualquiera de estas últimas no se tendrá en cuenta para la cuota.	1 000

Si supera sus cuotas y quiere crear o compartir más AMI, puede hacer lo siguiente:

- Si supera la cuota total de AMI o AMI públicas, considere la posibilidad de anular el registro de las imágenes no utilizadas.
- Si supera la cuota de AMI públicas, considere la posibilidad de convertir una o más AMI en privadas.
- Si supera la cuota de uso compartido de AMI, considere la posibilidad de compartir las AMI con una organización o unidad organizativa en lugar de con cuentas independientes.
- Solicite un aumento de cuota de las AMI.

Solicitud de un aumento de cuota de las AMI

Si necesita incrementar la cuota predeterminada de AMI, puede solicitar un aumento.

Para solicitar un aumento de cuota de las AMI

1. Abra la consola de Service Quotas en https://console.aws.amazon.com/servicequotas/.
2. En el panel de navegación, elija Servicios de AWS.
3. Elija Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) en la lista o escriba el nombre del servicio en el cuadro de búsqueda.
4. Elija la cuota de AMI para solicitar un aumento. Las cuotas de AMI que puede seleccionar son:
   - AMI
   - AMI públicas
   - Uso compartido de AMI
5. Elija Solicitar aumento de cuota.
6. En Cambiar el valor de la cuota, ingrese el nuevo valor y, a continuación, seleccione Solicitar.

Para ver las solicitudes pendientes o resueltas recientemente, elija Panel en el panel de navegación. Para las solicitudes pendientes, seleccione el estado de la solicitud para abrir la recepción de solicitud. El estado inicial de una solicitud es Pendiente. Cuando el estado cambie a Cuota solicitada, verá el número de caso en Número de caso del Centro de soporte. Elija el número de caso para abrir el ticket para su solicitud.

Una vez resuelta la solicitud, Valor de cuota aplicada para la cuota se establece en el nuevo valor.

Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Service Quotas.

Instancias de Amazon EC2

Una instancia de Amazon EC2 es un servidor virtual en el entorno en la nube de AWS. Tiene el control total sobre su instancia, desde el momento en que la inicia por primera vez (lo que se denomina inicialización de una instancia) hasta que la elimina (lo que se denomina finalización de una instancia). Puede elegir entre una gran variedad de sistemas operativos al lanzar la instancia. Puede conectarse a la instancia y personalizarla para que se adapte a sus necesidades. Por ejemplo, puede configurar el sistema operativo, instalar actualizaciones del sistema operativo e instalar aplicaciones en la instancia.

Amazon EC2 proporciona una amplia gama de tipos de instancias. Puede elegir un tipo de instancia que proporcione los recursos de computación, memoria, almacenamiento y rendimiento de red que necesita para ejecutar las aplicaciones.

Con Amazon EC2 paga únicamente por lo que usa. La facturación de la instancia comienza cuando se lanza y pasa al estado de ejecución. La facturación se detiene cuando se detiene la instancia y se reanuda cuando se inicia la instancia. Cuando cancela la instancia, la facturación se detiene cuando pasa al estado de cierre.

Amazon EC2 proporciona características que puede utilizar para optimizar el rendimiento y el costo de las instancias. Por ejemplo, puede usar Flota de Amazon EC2 o Amazon EC2 Auto Scaling para escalar o reducir verticalmente su capacidad a medida que cambia la utilización de la instancia. Puede reducir los costos de sus instancias mediante instancias de spot o Savings Plans.

Los proveedores de servicios, como el modo automático de Amazon EKS, se encargan de administrar las instancias administradas. No puede modificar directamente la configuración de una instancia administrada. Las instancias administradas se identifican con un valor verdadero en el campo Administrada. Para obtener más información, consulte Instancias administradas por Amazon EC2.

Características y tareas

- Tipos de instancias de Amazon EC2
- Instancias administradas por Amazon EC2
- Utilice la virtualización anidada para ejecutar hipervisores en instancias de Amazon EC2
- Opciones de facturación y compra de Amazon EC2
- Almacenamiento de parámetros de inicialización de instancias en plantillas de inicialización de Amazon EC2

- Lanzamiento de una instancia de Amazon EC2
- Conexión con instancias EC2
- Cambios de estado de una instancia de Amazon EC2
- Recuperación automática de instancia
- Uso de los metadatos de la instancia para administrar su instancia de EC2
- Detección de si un host es una instancia de EC2
- Documentos de identidad de la instancia para las instancias de Amazon EC2
- Conformidad con STIG para su instancia EC2
- Sincronización precisa del reloj y la hora en su instancia EC2
- EC2 Capacity Manager
- Administración de controladores de dispositivos para su instancia de EC2
- Configuración de su instancia de Windows de Amazon EC2
- Actualizar una instancia de Windows de EC2 a una versión más reciente de Windows Server
- Tutorial: conexión de una instancia de Amazon EC2 a una base de datos de Amazon RDS

Tipos de instancias de Amazon EC2

Cuando se inicia una instancia, el tipo de instancia que especifique determinará el hardware del equipo host utilizado para la instancia. Cada tipo de instancia ofrece distintas características de computación, memoria y almacenamiento, y se agrupa en una familia de instancias en función de dichas características. Seleccione un tipo de instancia en función de los requisitos de la aplicación o del software que tenga previsto ejecutar en la instancia. Para obtener más información sobre las características y los casos de uso, consulte Tipos de instancias de Amazon EC2.

Amazon EC2 dedica algunos recursos del ordenador host, como CPU, memoria y almacenamiento de instancias, a una instancia concreta. Amazon EC2 comparte otros recursos del ordenador host, como la red y el subsistema de disco, entre las instancias. Si cada instancia en un equipo host trata de utilizar la mayor cantidad posible de estos recursos compartidos, cada una recibe una parte igual de dicho recurso. Sin embargo, cuando un recurso está infrautilizado, una sola instancia puede consumir una parte mayor de dicho recurso mientras esté disponible.

Cada tipo de instancia obtiene un rendimiento mínimo superior o inferior de un recurso compartido. Por ejemplo, los tipos de instancias con un alto rendimiento de E/S tienen una mayor asignación de recursos compartidos. Asignar una mayor proporción de recursos compartidos también reduce

la variación de rendimiento de E/S. Para la mayoría de las aplicaciones, un rendimiento de E/S moderado es más que suficiente. No obstante, para las aplicaciones que requieran un rendimiento de E/S mayor o más uniforme, piense en utilizar un tipo de instancia con un rendimiento de E/S superior.

Contenido

- Tipos de instancias disponibles
- Especificaciones de hardware
- Tipo del hipervisor
- Tipos de virtualización de AMI
- Procesadores
- Búsqueda de un tipo de instancia de Amazon EC2
- Obtención de recomendaciones del buscador de tipos de instancias de EC2
- Obtención de recomendaciones de Compute Optimizer para las instancias de EC2
- Cambios de tipos de instancias de Amazon EC2
- Instancias de rendimiento ampliable
- Aceleración del rendimiento con instancias de GPU
- Instancias de Mac de Amazon EC2
- Tipos de instancias optimizadas para Amazon EBS
- Opciones de CPU para las instancias de Amazon EC2
- SEV-SNP de AMD para instancias de Amazon EC2
- Control de estados del procesador de la instancia de Amazon EC2 para Linux

Tipos de instancias disponibles

Amazon EC2 proporciona una amplia selección de tipos de instancias optimizados para adaptarse a diferentes casos de uso. Los tipos de instancias tienen distintos tipos de combinaciones de CPU, memoria, almacenamiento y capacidad de red. También, brindan la flexibilidad para elegir la combinación adecuada de recursos para las aplicaciones. Cada tipo de instancia incluye uno o varios tamaños de instancia, lo que permite escalar los recursos según los requisitos de la carga de trabajo de destino.

Convenciones de nomenclatura de tipo de instancia

Los nombres se basan en la familia de la instancia, la generación, la familia de procesadores, la capacidades y el tamaño. Para obtener más información, consulte Convenciones de nomenclatura en la Guía de tipos de instancias de Amazon EC2.

Buscar un tipo de instancia

Para determinar los tipos de instancias que cumplen con sus requisitos, como regiones admitidas, recursos de computación o recursos de almacenamiento, consulte Búsqueda de un tipo de instancia de Amazon EC2 y las especificaciones de tipos de instancia de Amazon EC2 en la Guía de tipos de instancia de Amazon EC2.

Especificaciones de hardware

Para obtener especificaciones detalladas de los tipos de instancias, consulte Especificaciones en la Guía de tipos de instancias de Amazon EC2. Para obtener más información sobre precios, consulte Precios de Amazon EC2 bajo demanda.

Para determinar qué tipo de instancia es el más adecuado para sus necesidades, le recomendamos que lance una instancia y utilice su propia aplicación de referencia. Como paga por segundo de instancia, resulta conveniente y económico probar varios tipos de instancias antes de tomar una decisión. Si sus necesidades cambian, incluso después de tomar una decisión, puede ajustar el tipo de instancia posteriormente. Para obtener más información, consulte Cambios de tipos de instancias de Amazon EC2.

Tipo del hipervisor

Amazon EC2 admite los siguientes hipervisores: Xen y Nitro.

Instancias basadas en Nitro

- De uso general: M5 | M5a | M5ad | M5d | M5dn | M5n | M5zn | M6a | M6g | M6gd | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7a | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8a | M8azn | M8g | M8gb | M8gd | M8gn | M8i | M8id | M8i-flex | M8in | M8idn | M8ine | M8ib | M8idb | M9g | M9gd | T3 | T3a | T4g
- Optimizadas para la computación: C5 | C5a | C5ad | C5d | C5n | C6a | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7a | C7g | C7gd | C7gn | C7i | C7i-flex | C8a | C8g | C8gb | C8gd | C8gn | C8i | C8id | C8i-flex | C8in | C8ine | C8ib | C9g | C9gd
- Optimizadas para memoria: R5 | R5a | R5ad | R5b | R5d | R5dn | R5n | R6a | R6g | R6gd | R6i | R6id | R6idn | R6in | R7a | R7g | R7gd | R7i | R7iz | R8a | R8g | R8gb | R8gd | R8gn | R8i | R8id |

R8i-flex | R8in | R8idn | R8ib | R8idb | R9g | R9gd | U-3tb1 | U-6tb1 | U-9tb1 | U-12tb1 | U-18tb1 | U-24tb1 | U7i-6tb | U7i-8tb | U7i-12tb | U7in-16tb | U7in-24tb | U7in-32tb | U7inh-32tb | X2gd | X2idn | X2iedn | X2iezn | X8g | X8aedz | X8i | z1d

- Optimizadas para el almacenamiento: D3 | D3en | I3en | I4g | I4i | I7i | I7ie | I8g | I8ge | Im4gn | Is4gen
- De computación acelerada: DL1 | DL2q | F2 | G4ad | G4dn | G5 | G5g | G6 | G6e | G6f | Gr6 | Gr6f | G7 | G7e | Inf1 | Inf2 | P4d | P4de | P5 | P5e | P5en | P6-B200 | P6-B300 | P6e-GB200 | Trn1 | Trn1n | Trn2 | Trn2u | VT1
- De computación de alto rendimiento: Hpc6a | Hpc6id | Hpc7a | Hpc7g | Hpc8a
- Generación anterior: A1 | P3dn

Para obtener más información sobre las versiones compatibles del hipervisor Nitro, consulte Network feature support en la Guía de tipos de instancias de Amazon EC2.

Instancias basadas en Xen

- De uso general: M1 | M2 | M3 | M4 | T1 | T2
- Optimizadas para la computación: C1 | C3 | C4
- Optimizadas para memoria: R3 | R4 | X1 | X1e
- Optimizadas para el almacenamiento: D2 | H1 | I2 | I3
- De computación acelerada: G3 | P3

Tipos de virtualización de AMI

El tipo de virtualización de la instancia está determinado por la AMI que utilice para iniciarla. Los tipos de instancias de la generación actual solo admiten máquinas virtuales de hardware (HVM). Algunos tipos de instancias de generaciones anteriores admiten paravirtual (PV) y algunas regiones de AWS son compatibles con instancias PV. Para obtener más información, consulte Tipos de virtualización.

Para obtener el máximo rendimiento, le recomendamos que utilice una AMI HVM. Además, las AMI HVM son necesarias para beneficiarse de las redes mejoradas. La virtualización HVM utiliza la tecnología asistida por hardware proporcionada por la plataforma de AWS. Con la virtualización HVM, la VM invitada se ejecuta como si se encontrase en una plataforma de hardware nativa, salvo que continúa utilizando la red PV y los controladores de almacenamiento para mejorar el rendimiento.

Procesadores

Las instancias de EC2 admiten una variedad de procesadores.

Procesadores

- Procesadores Intel
- Procesadores AMD
- AWSProcesadores de Graviton
- AWS Trainium
- AWSInferentia

Procesadores Intel

Las instancias de Amazon EC2 que se ejecutan en procesadores Intel pueden incluir las siguientes características del procesador. No todas las instancias que se ejecutan en procesadores Intel admiten todas estas características del procesador. Para obtener información acerca de las características disponibles para cada tipo de instancia, consulte Tipos de instancias de Amazon EC2.

- Intel AES New Instructions (AES-NI) — El conjunto de instrucciones de cifrado Intel AES-NI mejora el algoritmo estándar de cifrado avanzado (AES) original para ofrecer una protección de los datos más rápida y mayor seguridad. Todas las instancias de EC2 de la generación actual soportan esta característica del procesador.
- Extensiones vectoriales avanzadas de Intel (Intel AVX, Intel AVX2 y AVX-512) — Intel AVX e Intel AVX2 son extensiones de conjuntos de instrucciones de 256 bits, mientras que Intel AVX-512 es una extensión de conjuntos de instrucciones de 512 bits. Están diseñadas para aplicaciones con un uso intensivo de coma flotante (FP). Las instrucciones Intel AVX mejoran el rendimiento de aplicaciones de procesado de audio/video e imágenes, simulaciones científicas, análisis financieros y análisis y modelado en 3D. Estas características solo están disponibles en las instancias iniciadas con las AMI HVM.
- Tecnología Intel Turbo Boost — Los procesadores de la tecnología Intel Turbo Boost ejecutan núcleos automáticamente más rápido que la frecuencia de operación básica.
- Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost) — Acelera los casos de uso del aprendizaje profundo de IA. Los procesadores Intel Xeon Scalable de segunda generación amplían las instrucciones Intel AVX-512 con una nueva instrucción de red neuronal vectorial (VNNI/INT8) que aumenta significativamente el rendimiento de la inferencia del aprendizaje profundo en comparación con los procesadores Intel Xeon Scalable de la generación anterior (con FP32), para el reconocimiento o

la segmentación de imágenes, la detección de objetos, el reconocimiento de voz, la traducción de idiomas, los sistemas de recomendaciones, el aprendizaje mediante refuerzo y más. Puede que VNNI no sea compatible con todas las distribuciones de Linux.

Las siguientes instancias admiten VNNI: `M5n`, `R5n`, `M5dn`, `M5zn`, `R5b`, `R5dn`, `D3`, `D3en` y `C6i`. Las instancias `C5` y `C5d` admiten VNNI solo para las instancias `12xlarge`, `24xlarge` y `metal`.

Las convenciones de nomenclatura de las CPU de 64 bits del sector pueden inducir a errores. El fabricante de chips, Advanced Micro Devices (AMD), desarrolló la primera arquitectura de 64 bits comercialmente viable basada en conjunto de instrucciones de Intel x86. Por ello, esta arquitectura suele recibir el nombre de AMD64 con independencia de quién sea el fabricante del chip. Varios distribuidores de Windows y Linux llevan a cabo esta práctica. Esto explica por qué la información interna del sistema de una instancia de Ubuntu o de Windows muestra la arquitectura de la CPU como AMD64, a pesar de que las instancias se ejecutan en equipos de Intel.

Procesadores AMD

Las instancias de Amazon EC2 que se ejecutan en procesadores AMD EPYC pueden ayudarlo a optimizar los costos y el rendimiento de sus cargas de trabajo. Estas instancias pueden ser compatibles con las siguientes características del procesador. No todas las instancias que se ejecutan en procesadores AMD admiten todas estas características del procesador. Para obtener información acerca de las características disponibles para cada tipo de instancia, consulte Tipos de instancias de Amazon EC2.

- AMD Secure Memory Encryption (SME)
- AMD Transparent Single Key Memory Encryption (TSME)
- AMD Advanced Vector Extensions (AVX)
- AMD Secure Encrypted Virtualization-Secure Nested Paging (SEV-SNP)
- Vector Neural Network Instructions (VNNI)
- BFloat16

AWSProcesadores de Graviton

AWS Graviton es una familia de procesadores diseñada para ofrecer la mejor relación precio-rendimiento para sus cargas de trabajo que se ejecutan en instancias de Amazon EC2.

Para obtener más información, consulte Introducción a Graviton.

AWS Trainium

Las instancias alimentadas por AWS Trainium están diseñadas específicamente para el entrenamiento en aprendizaje profundo rentable y de alto rendimiento. Puede utilizar estas instancias para entrenar el procesamiento del lenguaje natural, la visión artificial y los modelos de recomendación que se utilizan en un amplio conjunto de aplicaciones, como el reconocimiento de voz, la recomendación, la detección de fraudes y la clasificación de imágenes y videos. Use los flujos de trabajo existentes en marcos de ML populares, como PyTorch y TensorFlow.

AWSInferentia

Las instancias alimentas por AWS Inferentia están diseñadas para acelerar el machine learning. Proporcionan inferencias de machine learning de alto rendimiento y baja latencia. Estas instancias están optimizadas para implementar modelos de aprendizaje profundo (DL) para aplicaciones, como procesamiento de lenguaje natural, detección y clasificación de objetos, personalización y filtrado de contenido y reconocimiento de voz.

Hay una variedad de formas con las que puede comenzar.

- Utilice SageMaker AI, un servicio completamente administrado y la forma más fácil de comenzar a utilizar modelos de machine learning. Para obtener más información, consulte Introducción a SageMaker AI en la Guía para desarrolladores de Amazon SageMaker AI.
- Inicie una instancia Inf1 o Inf2 mediante la AMI de deep learning. Para obtener más información, consulte AWS Inferentia con DLAMI en la Guía para desarrolladores de AWS Deep Learning AMIs.
- Lance una instancia Inf1 o Inf2 con su propia AMI e instale el Neuron SDK de AWS, que permite compilar, ejecutar y perfilar modelos de deep learning para la Inferentia de AWS.
- Lance una instancia de contenedor mediante una instancia Inf1 o Inf2 y una AMI de Amazon ECS optimizada. Para obtener más información, consulte AMI de Amazon Linux 2 (Inferentia) en la Amazon Elastic Container Service Developer Guide.
- Cree un clúster de Amazon EKS con nodos que ejecuten instancias Inf1. Para obtener más información, consulte Soporte de Inferentia en la Guía del usuario de Amazon EKS.

Búsqueda de un tipo de instancia de Amazon EC2

Para poder iniciar una instancia, debe seleccionar el tipo de instancia que quiere usar. El tipo de instancia que elija puede depender de los recursos que necesite la carga de trabajo; por ejemplo, recursos de computación, memoria o almacenamiento. Puede que sea útil identificar varios tipos de

instancias que podrían adaptarse a la carga de trabajo y evaluar su rendimiento en un entorno de prueba. No hay ningún sustituto para medir el rendimiento de una aplicación bajo carga.

Puede obtener orientación y sugerencias sobre los tipos de instancias de EC2 mediante el buscador de tipos de instancias de EC2. Para obtener más información, consulte the section called “Buscador de tipos de instancias de EC2”.

Si ya tiene instancias de EC2 en ejecución, puede utilizar AWS Compute Optimizer para obtener recomendaciones sobre los tipos de instancias que debería utilizar para mejorar el rendimiento, ahorrar dinero o ambas cosas. Para obtener más información, consulte the section called “Recomendaciones de Compute Optimizer”.

Tareas

- Buscar un tipo de instancia mediante la consola
- Describa un tipo de instancia mediante la . AWS CLI
- Buscar un tipo de instancia con la AWS CLI
- Busque un tipo de instancia con las herramientas para PowerShell

Buscar un tipo de instancia mediante la consola

Puede buscar un tipo de instancia que satisfaga sus necesidades utilizando la consola de Amazon EC2.

Para buscar un tipo de instancia mediante la consola

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En la barra de navegación, seleccione la región en la que se iniciarán las instancias. Puede seleccionar cualquier región disponible, independientemente de su ubicación.
3. En el panel de navegación, elija Instances Types (Tipos de instancia).
4. (Opcional) Elija el icono de preferencias (engranaje) para seleccionar los atributos del tipo de instancia que desea visualizar, como el Precios de Linux bajo demanda y, a continuación, elija Confirmar. Como alternativa, puede seleccionar el nombre de un tipo de instancia para abrir su página de detalles y ver todos los atributos disponibles a través de la consola. La consola no muestra todos los atributos disponibles a través de la API o la línea de comandos.
5. Utilice los atributos de tipo de instancia para filtrar la lista de tipos de instancia mostrados solo a los tipos de instancia que satisfagan sus necesidades. Por ejemplo, puede filtrar por los siguientes atributos:

- Availability zones (Zonas de disponibilidad): nombre de la zona de disponibilidad, la zona local o la zona Wavelength. Para obtener más información, consulte the section called “Regiones y zonas”.
- vCPUs o Cores (Núcleos): número de vCPU o núcleos.
- Memory (GiB) (Memoria [GiB]): tamaño de la memoria en GiB.
- Network performance (Rendimiento de la red): rendimiento de la red en gigabits.
- Local instance storage (Almacenamiento de instancias local): indica si el tipo de instancia tiene almacenamiento de instancias local (`true` | `false`).

6. (Opcional) Para ver una comparación en paralelo, seleccione la casilla de verificación de varios tipos de instancias. La comparación se muestra en la parte inferior de la pantalla.
7. (Opcional) Para guardar la lista de tipos de instancias en un archivo de valores separados por comas (.csv) con objeto de realizar una revisión posterior, elija Actions (Acciones), Download list CSV (Descargar CSV de lista). El archivo incluye todos los tipos de instancia que coinciden con los filtros definidos.
8. (Opcional) Para iniciar instancias utilizando un tipo de instancia que se ajuste a sus necesidades, seleccione la casilla de verificación del tipo de instancia y elija Actions (Acciones), Launch instance (iniciar instancia). Para obtener más información, consulte Inicialización de una instancia de EC2 mediante el asistente de inicialización de instancias de la consola.

Describa un tipo de instancia mediante la . AWS CLI

Puede utilizar el comando describe-instance-types para describir un tipo de instancia específico.

Para describir completamente un tipo de instancia

El siguiente comando muestra todos los detalles disponibles del tipo de instancia especificado. El resultado es extenso, por lo que se omite aquí.

```
aws ec2 describe-instance-types \
    --instance-types t2.micro \
    --region us-east-2
```

La descripción del tipo de instancia y el filtrado del resultado

El siguiente comando muestra los detalles de redes del tipo de instancia especificado.

```
aws ec2 describe-instance-types \
    --instance-types t2.micro \
    --region us-east-2 \
    --query "InstanceTypes[].NetworkInfo"
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
[
    {
        "NetworkPerformance": "Low to Moderate",
        "MaximumNetworkInterfaces": 2,
        "MaximumNetworkCards": 1,
        "DefaultNetworkCardIndex": 0,
        "NetworkCards": [
            {
                "NetworkCardIndex": 0,
                "NetworkPerformance": "Low to Moderate",
                "MaximumNetworkInterfaces": 2,
                "BaselineBandwidthInGbps": 0.064,
                "PeakBandwidthInGbps": 1.024
            }
        ],
        "Ipv4AddressesPerInterface": 2,
        "Ipv6AddressesPerInterface": 2,
        "Ipv6Supported": true,
        "EnaSupport": "unsupported",
        "EfaSupported": false,
        "EncryptionInTransitSupported": false,
        "EnaSrdSupported": false
    }
]
```

El siguiente comando muestra la memoria disponible para el tipo de instancia especificado.

```
aws ec2 describe-instance-types \
    --instance-types t2.micro \
    --region us-east-2 \
    --query "InstanceTypes[].MemoryInfo"
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
[
```

```
    {
        "SizeInMiB": 1024
    }
]
```

Buscar un tipo de instancia con la AWS CLI

Puede utilizar los comandos describe-instance-types y describe-instance-type-offerings para encontrar los tipos de instancias que se adapten a sus necesidades.

Ejemplos

- Ejemplo 1: encuentre un tipo de instancia por zona de disponibilidad.
- Ejemplo 2: encuentre un tipo de instancia por el tamaño de memoria disponible.
- Ejemplo 3: encuentre un tipo de instancia por el almacenamiento de instancia disponible.
- Ejemplo 4: encuentre un tipo de instancia que admita la hibernación.

Ejemplo 1: encuentre un tipo de instancia por zona de disponibilidad.

El siguiente ejemplo muestra solo los tipos de instancia ofrecidos en la zona de disponibilidad especificada.

```
aws ec2 describe-instance-type-offerings \
    --location-type "availability-zone" \
    --filters "Name=location,Values=us-east-2a" \
    --region us-east-2 \
    --query "InstanceTypeOfferings[*].[InstanceType]" --output text | sort
```

El resultado es una lista de tipos de instancias, ordenados alfabéticamente. Lo siguiente es el inicio del resultado únicamente.

```
a1.2xlarge
a1.4xlarge
a1.large
a1.medium
a1.metal
a1.xlarge
c4.2xlarge
   ...
```

Ejemplo 2: encuentre un tipo de instancia por el tamaño de memoria disponible.

El siguiente ejemplo muestra solo los tipos de instancias de la generación actual con 64 GiB (65 536 MiB) de memoria.

```
aws ec2 describe-instance-types \
    --filters "Name=current-generation,Values=true" "Name=memory-info.size-in-
mib,Values=65536" \
    --region us-east-2 \
    --query "InstanceTypes[*].[InstanceType]" --output text | sort
```

El resultado es una lista de tipos de instancias, ordenados alfabéticamente. Lo siguiente es el inicio del resultado únicamente.

```
c5a.8xlarge
c5ad.8xlarge
c6a.8xlarge
c6g.8xlarge
c6gd.8xlarge
c6gn.8xlarge
c6i.8xlarge
c6id.8xlarge
c6in.8xlarge
   ...
```

Ejemplo 3: encuentre un tipo de instancia por el almacenamiento de instancia disponible.

El siguiente ejemplo muestra el tamaño total del almacenamiento de la instancia para todas las instancias R7 con volúmenes del almacén de instancias.

```
aws ec2 describe-instance-types \
    --filters "Name=instance-type,Values=r7*" "Name=instance-storage-
supported,Values=true" \
    --region us-east-2 \
    --query "InstanceTypes[].[InstanceType, InstanceStorageInfo.TotalSizeInGB]" \
    --output table
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
---------------------------
|  DescribeInstanceTypes  |
```

```
+----------------+--------+
|  r7gd.xlarge   |  237   |
|  r7gd.8xlarge  |  1900  |
|  r7gd.16xlarge |  3800  |
|  r7gd.medium   |  59    |
|  r7gd.4xlarge  |  950   |
|  r7gd.2xlarge  |  474   |
|  r7gd.metal    |  3800  |
|  r7gd.large    |  118   |
|  r7gd.12xlarge |  2850  |
+----------------+--------+
```

Ejemplo 4: encuentre un tipo de instancia que admita la hibernación.

El siguiente ejemplo muestra los tipos de instancias que admiten la hibernación.

```
aws ec2 describe-instance-types \
    --filters "Name=hibernation-supported,Values=true" \
    --region us-east-2 \
    --query "InstanceTypes[*].[InstanceType]" \
    --output text | sort
```

El resultado es una lista de tipos de instancias, ordenados alfabéticamente. Lo siguiente es el inicio del resultado únicamente.

```
c4.2xlarge
c4.4xlarge
c4.8xlarge
c4.large
c4.xlarge
c5.12xlarge
c5.18xlarge
c5.2xlarge
c5.4xlarge
c5.9xlarge
...
```

Busque un tipo de instancia con las herramientas para PowerShell

Puede usar los cmdlets Get-EC2InstanceType y Get-EC2InstanceTypeOffering para encontrar los tipos de instancia que se adapten a sus necesidades.

Ejemplos

- Encuentre un tipo de instancia por zona de disponibilidad.
- Encuentre un tipo de instancia por tamaño de memoria disponible
- Encuentre un tipo de instancia por el almacenamiento de instancia disponible.
- Encuentre un tipo de instancia que admita la hibernación.

Encuentre un tipo de instancia por zona de disponibilidad.

El siguiente ejemplo muestra solo los tipos de instancia ofrecidos en la zona de disponibilidad especificada.

```
(Get-EC2InstanceTypeOffering `
    -LocationType "availability-zone" `
    -Region us-east-2 `
    -Filter @{Name="location"; Values="us-east-2a"}).InstanceType | Sort-Object `
```

Encuentre un tipo de instancia por tamaño de memoria disponible

El siguiente ejemplo muestra solo los tipos de instancias de la generación actual con 64 GiB (65 536 MiB) de memoria.

```
(Get-EC2InstanceType `
    -Filter @{Name="current-generation"; Values="true"},
            @{Name="memory-info.size-in-mib"; Values="65536"}).InstanceType | Sort-
Object
```

Encuentre un tipo de instancia por el almacenamiento de instancia disponible.

El siguiente ejemplo muestra el tamaño total del almacenamiento de la instancia para todas las instancias R7 con volúmenes del almacén de instancias.

```
Get-EC2InstanceType `
    -Filter @{Name="instance-type"; Values="r7*"},
            @{Name="instance-storage-supported"; Values="true"} | `
     Select InstanceType, @{Name="TotalSizeInGB";
 Expression={($_.InstanceStorageInfo.TotalSizeInGB)}}
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
InstanceType  TotalSizeInGB
------------  -------------
r7gd.8xlarge           1900
r7gd.16xlarge          3800
r7gd.xlarge             237
r7gd.4xlarge            950
r7gd.medium              59
r7gd.2xlarge            474
r7gd.large              118
r7gd.metal             3800
r7gd.12xlarge          2850
```

Encuentre un tipo de instancia que admita la hibernación.

El siguiente ejemplo muestra los tipos de instancias que admiten la hibernación.

```
(Get-EC2InstanceType `
    -Filter @{Name="hibernation-supported"; Values="true"}).InstanceType | Sort-Object
```

Obtención de recomendaciones del buscador de tipos de instancias de EC2

El buscador de tipos de instancias EC2 tiene en cuenta su caso de uso, el tipo de carga de trabajo, las preferencias del fabricante de la CPU y la forma en que prioriza el precio y el rendimiento, así como los parámetros adicionales que puede especificar. A continuación, utiliza estos datos para proporcionar orientación y sugerencias sobre los tipos de instancias de Amazon EC2 que mejor se adapten a sus nuevas cargas de trabajo.

Con tantos tipos de instancias disponibles, encontrar los tipos de instancias adecuados para su carga de trabajo puede ser complejo y llevar mucho tiempo. Al utilizar el buscador de tipos de instancias EC2, puede mantenerse actualizado con los tipos de instancias más recientes y conseguir la mejor relación entre precio y rendimiento para sus cargas de trabajo.

Puede obtener orientación y sugerencias sobre los tipos de instancias de EC2 mediante la consola de Amazon EC2. También puede dirigirse directamente a Amazon Q para solicitar asesoramiento sobre los tipos de instancias. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Amazon Q Developer.

Si busca recomendaciones de tipos de instancias para una carga de trabajo existente, utilice AWS Compute Optimizer. Para obtener más información, consulte Obtención de recomendaciones de Compute Optimizer para las instancias de EC2.

Uso del buscador de tipos de instancias de EC2

En la consola de Amazon EC2, puede obtener sugerencias de tipos de instancias en el buscador de tipos de instancias de EC2 del asistente de inicialización de instancias, al crear una plantilla de inicialización o en la página Tipos de instancias.

Utilice las siguientes instrucciones para obtener orientación y sugerencias sobre los tipos de instancias EC2 mediante el buscador de tipos de instancias EC2 en la consola de Amazon EC2. Para ver una animación de los pasos, consulte Ver una animación: Cómo obtener sugerencias de tipos de instancias mediante el buscador de tipos de instancias EC2.

Obtención de sugerencias de tipos de instancias mediante el buscador de tipos de instancias de EC2


1. Inicie el proceso mediante una de las siguientes opciones:
   - Siga el procedimiento para Iniciar una instancia. Junto a Tipo de instancia, seleccione el enlace Obtener asesoramiento.
   - Siga el procedimiento para crear una plantilla de inicialización. Junto a Tipo de instancia, seleccione el enlace Obtener asesoramiento.
   - En el panel de navegación, seleccione Tipos de instancias y, a continuación, pulse el botón del Buscador de tipos de instancias.
2. En la pantalla Obtenga consejos sobre la selección del tipo de instancia, haga lo siguiente:
   a. Seleccione las opciones correspondientes para Tipo de carga de trabajo, Caso de uso, Prioridad y Fabricantes de CPU para especificar los requisitos del tipo de instancia.
   b. (Opcional) A fin de especificar requisitos más detallados para la carga de trabajo, haga lo siguiente:
      i. Expanda Parámetros avanzados.
      ii. Para agregar un parámetro, selecciónelo, elija Agregar y especifique un valor para el parámetro. Repita este paso para cada parámetro adicional que desee agregar. Para no indicar un valor mínimo o máximo, deje el campo vacío.
      iii. Para eliminar un parámetro después de agregarlo, seleccione la X ubicada junto al parámetro.
   c. Elija Obtener asesoramiento sobre tipos de instancias.

      Amazon EC2 le ofrece sugerencias para familias de instancias que se ajusten a los requisitos especificados.

3. Para ver los detalles de cada tipo de instancia dentro de las familias de instancias sugeridas, seleccione Ver los detalles de la familia de instancias recomendada.
4. Elija un tipo de instancia que cumpla sus requisitos y, a continuación, seleccione Acciones, Iniciar instancia o Acciones, Crear plantilla de inicialización.

   Como alternativa, si ha iniciado el proceso en el asistente de inicialización de instancias o en la página de plantillas de inicialización y prefiere volver al flujo original, tome nota del tipo de instancia que desea usar. A continuación, en el asistente de inicialización de instancias o en la plantilla de inicialización, en Tipo de instancia, elija el tipo de instancia y complete el procedimiento para iniciar una instancia o crear una plantilla de inicialización de instancias.

Ver una animación: Cómo obtener sugerencias de tipos de instancias mediante el buscador de tipos de instancias EC2



Obtención de recomendaciones de Compute Optimizer para las instancias de EC2

AWS Compute Optimizer ofrece recomendaciones de Amazon EC2 para ayudarle a mejorar el rendimiento, ahorrar dinero o ambas cosas. Puede utilizar estas recomendaciones para decidir si desea cambiar a un nuevo tipo de instancia.

Para hacer recomendaciones, Compute Optimizer analiza las especificaciones de instancia existentes y las métricas de utilización. Los datos recopilados se utilizan a continuación para recomendar qué tipos de instancias de Amazon EC2 son los mejores para gestionar la carga de trabajo existente. Las recomendaciones se devuelven junto con el precio de la instancia por hora. Para obtener más información, consulte Amazon EC2 instance metrics en la Guía del usuario de AWS Compute Optimizer.

Contenido

- Requisitos
- Clasificaciones de resultados
- Ver recomendaciones
- Consideraciones para evaluar recomendaciones

Requisitos

Para obtener recomendaciones de Compute Optimizer, primero debe darse de alta en Compute Optimizer. Para obtener más información, consulte el Tutorial de introducción a AWS Compute Optimizer en la Guía del usuario de AWS Compute Optimizer.

Actualmente, Compute Optimizer genera recomendaciones para algunos tipos de instancias, pero no para todos. Si utiliza un tipo de instancia no compatible, Compute Optimizer no generará recomendaciones. Para ver la lista de tipos de instancias compatibles, consulte Amazon EC2 instance requirements en la Guía del usuario de AWS Compute Optimizer.

Clasificaciones de resultados

Compute Optimizer clasifica sus conclusiones sobre las instancias de EC2 de la siguiente manera:

- Infraaprovisionada: una instancia de EC2 se considera infraaprovisionada cuando al menos una especificación de la instancia, como la CPU, la memoria o la red, no cumple los requisitos de

rendimiento de su carga de trabajo. Las instancias de EC2 infraaprovisionadas podrían producir un rendimiento deficiente de las aplicaciones.

- Aprovisionada en exceso: una instancia de EC2 se considera que está aprovisionada en exceso cuando al menos una especificación de la instancia, como la CPU, la memoria o la red, se puede reducir satisfaciendo al mismo tiempo los requisitos de rendimiento de su carga de trabajo, y cuando ninguna especificación está infraaprovisionada. Las instancias de EC2 aprovisionadas en exceso podrían ocasionar costos de infraestructura innecesarios.
- Optimizada: una instancia de EC2 se considera optimizada cuando todas las especificaciones de la instancia, como la CPU, la memoria y la red, cumplen los requisitos de rendimiento de la carga de trabajo y la instancia no está aprovisionada en exceso. Una instancia de EC2 optimizada ejecuta sus cargas de trabajo con un rendimiento y un costo de infraestructura óptimos. En el caso de las instancias optimizadas, Compute Optimizer puede recomendar a veces un tipo de instancia de nueva generación.
- Ninguna – no hay recomendaciones para esta instancia. Esto puede ocurrir si hace menos de 12 horas que se dio de alta en Compute Optimizer, cuando la instancia lleva ejecutándose menos de 30 horas o cuando el tipo de instancia no es compatible con Compute Optimizer.

Ver recomendaciones

Una vez que se haya dado de alta en Compute Optimizer, podrá ver los resultados que Compute Optimizer genera para las instancias de EC2 en la consola de Amazon EC2. A continuación, puede acceder a la consola de Compute Optimizer para ver las recomendaciones. Si se ha dado de alta recientemente, es posible que los resultados no se reflejen en la consola de EC2 hasta al cabo de 12 horas.

Visualización de las recomendaciones para una instancia mediante la consola de Amazon EC2

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Elija el ID de la instancia para abrir la página de detalles de la instancia.
4. En la página de detalles de la instancia, en la sección de resumen superior, busque Hallazgo de AWS Compute Optimizer. Si hay un resultado, mostramos la clasificación de este y un enlace para ver los detalles. De lo contrario, mostramos No recommendations available for this instance.
5. Si hay algún resultado, seleccione Ver detalles. Esto abre la página Recommendations for EC2 instances en la consola de Compute Optimizer. El tipo de instancia actual se denomina

Actual. También se proporcionan hasta tres recomendaciones de tipos de instancias : Opción 1, Opción 2 y Opción 3. En esta página también se muestran los datos de métricas recientes de CloudWatch de la instancia.

Visualización de las recomendaciones para todas las instancias en todas las regiones

Puede ver las recomendaciones para todas sus instancias de Amazon EC2 en todas las regiones mediante la consola de Compute Optimizer. Para obtener más información, consulte Viewing EC2 instances recommendations y Viewing EC2 instance details en la Guía del usuario de AWS Compute Optimizer.

Consideraciones para evaluar recomendaciones

Cuando reciba una recomendación, debe decidir si desea ponerla en práctica. Antes de cambiar un tipo de instancia, tenga en cuenta lo siguiente:

- Las recomendaciones no prevén el uso que hará de ellas. Las recomendaciones se basan en su uso histórico durante el periodo de 14 días más reciente. Asegúrese de elegir un tipo de instancia que crea que va a satisfacer sus necesidades futuras de recursos.
- Céntrese en las métricas gráficas para determinar si el uso real es inferior a la capacidad de la instancia. También puede ver los datos de métricas (promedio, pico, percentil) en CloudWatch para evaluar más detalladamente las recomendaciones de instancias de EC2. Por ejemplo, observe cómo cambian las métricas de porcentaje de CPU durante el día y si hay picos que deben acomodarse. Para obtener más información, consulte Visualización de las métricas disponibles en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch.
- Compute Optimizer podría proporcionar recomendaciones para instancias de rendimiento ampliable, que son las instancias T3, T3a y T2. Si amplía su capacidad periódicamente por encima del nivel de referencia, asegúrese de que puede seguir haciéndolo ahora con las vCPU del nuevo tipo de instancia. Para obtener más información, consulte Conceptos clave para las instancias de rendimiento ampliables.
- Si ha comprado una instancia reservada, es posible que su instancia a petición se le facture como una instancia reservada. Antes de cambiar el tipo de instancia actual, evalúe primero el impacto en la utilización y la cobertura de la instancia reservada.
- Considere la posibilidad de cambiar a instancias de nueva generación, siempre que sea posible.
- Al migrar a una familia de instancias diferente, asegúrese de que el tipo de instancia actual y el nuevo tipo de instancia sean compatibles, por ejemplo, en cuanto a virtualización, arquitectura

o tipo de red. Para obtener más información, consulte Compatibilidad para cambiar el tipo de instancia.

- Por último, considere la calificación de riesgo de rendimiento que se proporciona para cada recomendación. El riesgo de rendimiento indica la cantidad de esfuerzo que puede necesitar invertir para validar si el tipo de instancia recomendado cumple los requisitos de rendimiento de la carga de trabajo. También es recomendable que realice pruebas de carga y rendimiento rigurosas antes y después de realizar cualquier cambio.

Cambios de tipos de instancias de Amazon EC2

A medida que cambien sus necesidades, es posible que su instancia de Amazon EC2 sea demasiado grande o demasiado pequeña para su carga de trabajo. En tal caso, puede cambiar el tamaño de la instancia cambiando el tipo de instancia. Por ejemplo, si su instancia `t2.micro` es demasiado pequeña para su carga de trabajo, puede aumentar su tamaño cambiándola a un tipo de instancia T2 más grande, como `t2.large`. O puede cambiarlo a otro tipo de instancia, como `m5.large`. También puede ser conveniente migrar de un tipo de instancia de una generación anterior a un tipo de instancia de generación actual para sacar partido de algunas características, como la compatibilidad con IPv6.

Si desea una recomendación para un tipo de instancia que sea más apta para manejar su carga de trabajo existente, puede utilizar AWS Compute Optimizer. Para obtener más información, consulte Obtención de recomendaciones de Compute Optimizer para las instancias de EC2.

Cuando se cambia el tipo de instancia, comenzará a pagar la tarifa del nuevo tipo de instancia. Para conocer las tarifas bajo demanda de todos los tipos de instancias, consulte Precios de Amazon EC2 bajo demanda.

Para agregar almacenamiento adicional a la instancia sin cambiar el tipo de instancia, agregue un volumen de EBS a la instancia. Para obtener más información, consulte Adjunte un volumen de Amazon EBS a una instancia en la Guía del usuario de Amazon EBS.

¿Qué instrucciones seguir?

Existen diferentes instrucciones para cambiar el tipo de instancia. Las instrucciones de uso dependen del volumen raíz de la instancia y de si el tipo de instancia es compatible con la configuración actual de la instancia. Para obtener información acerca de cómo se determina la compatibilidad, consulte Compatibilidad para cambiar el tipo de instancia.

Utilice la siguiente tabla para determinar qué instrucciones seguir.

Volumen raíz	Compatibilidad	Utilice estas instrucciones.
EBS	Compatible	Cambie el tipo de instancia
EBS	No compatible	Migración a un nuevo tipo de instancia
Almacén de instancias	No aplicable	Migración a un nuevo tipo de instancia

Compatibilidad para cambiar el tipo de instancia

Puede cambiar el tipo de instancia solo si el tipo de instancia que desea es compatible con la configuración actual de la instancia. Si el tipo de instancia que desea no es compatible con la configuración actual de la instancia, debe iniciar una nueva instancia con una configuración que sea compatible con el nuevo tipo de instancia que desea y, luego, migrar su aplicación a la nueva instancia.

La compatibilidad se determina como se indica a continuación:

Tipo de virtualización

Las AMI de Linux utilizan uno de dos tipos de virtualización: paravirtual (PV) o máquina virtual de hardware (HVM). Si una instancia fue iniciada desde una AMI de PV, no puede cambiar a un tipo de instancia que solo sea HVM. Para obtener más información, consulte Tipos de virtualización. Para verificar el tipo de virtualización de la instancia, verifique el campo Virtualización en el panel de detalles de la pantalla Instancias de la consola de Amazon EC2.

Arquitectura

Las AMI son específicas para la arquitectura del procesador, por lo que debe seleccionar un tipo de instancia con la misma arquitectura de procesador que el tipo de instancia actual. Por ejemplo:

- Si el tipo de instancia actual tiene un procesador basado en la arquitectura Arm, se limita a los tipos de instancia que admiten un procesador basado en la arquitectura Arm, como C6g y M6g.
- Los siguientes tipos de instancia son los únicos tipos de instancia que admiten AMIs de 32 bits: `t2.nano`, `t2.micro`, `t2.small`, `t2.medium`, `c3.large`, `t1.micro`, `m1.small`, `m1.medium` y `c1.medium`. Si va a cambiar el tipo de instancia de una instancia de 32 bits, está limitado a estos tipos de instancia.

Adaptadores de red

Adaptadores de red: si cambia de un controlador para un adaptador de red a otro, la configuración del adaptador de red se restablece cuando el sistema operativo crea el nuevo adaptador. Para volver a establecer la configuración, es posible que necesite acceso a una cuenta local con permisos de administrador. A continuación, se muestran ejemplos de cómo pasar de un adaptador de red a otro:

- AWS PV (instancias T2) a Intel 82599 VF (instancias M4)
- Intel 82599 VF (la mayoría de las instancias M4) a ENA (instancias M5)
- ENA (instancias M5) a ENA de ancho de banda alto (instancias M5n)

Redes mejoradas

Los tipos de instancia que admiten redes mejoradas requieren que los controladores necesarios estén instalados. Por ejemplo, las instancias basadas en Nitro requieren AMI basadas en EBS con los controladores de Elastic Network Adapter (ENA) instalados. Para cambiar del tipo de instancia que no es compatible con redes mejoradas a un tipo que admita redes mejoradas, debe instalar los controladores de ENA o los controladores de ixgbevf en la instancia, según corresponda.

> **Note**
>
> Al cambiar el tamaño de una instancia con ENA Express activado, el nuevo tipo de instancia también debe ser compatible con ENA Express. Para ver una lista de los tipos de instancias que admiten ENA Express, consulte Tipos de instancia compatibles con ENA Express.
> Para hacer el cambio de un tipo de instancia que admite ENA Express a uno que no admite, asegúrese de que ENA Express no esté actualmente habilitada antes de cambiar el tamaño de la instancia.

NVMe

Los volúmenes de EBS se exponen como dispositivos de bloques NVMe en las instancias basadas en Nitro. Si cambia desde un tipo de instancia que no admite NVMe a un tipo de instancia que admite NVMe, primero debe instalar los controladores NVMe en la instancia. Además, los nombres de los dispositivos que especifique en la asignación de dispositivos de bloques se cambian por los nombres de los dispositivos NVMe (`/dev/nvme[0-26]n1`).

[Instancias de Linux] Por lo tanto, para montar sistemas de archivos en el momento del arranque usando `/etc/fstab`, debe utilizar el UUID o la etiqueta en lugar de los nombres de los dispositivos.

Límite de volumen

La cantidad máxima de volúmenes de Amazon EBS que puede adjuntar a una instancia depende del tipo y tamaño de la instancia. Para obtener más información, consulte Límites de volumen de Amazon EBS para las instancias de Amazon EC2.

Solo puede cambiar a un tipo o tamaño de instancia que admita el mismo número o mayor de volúmenes que los que están adjuntos actualmente a la instancia. Si cambia a un tipo o tamaño de instancia que no admite la cantidad de volúmenes adjuntos actualmente, se producirá un error en la solicitud. Por ejemplo, si cambia de una instancia `m7i.4xlarge` con 32 volúmenes adjuntos a una `m6i.4xlarge`, que admite un máximo de 27 volúmenes, se produce un error en la solicitud.

NitroTPM

Si inició la instancia mediante una AMI con NitroTPM habilitado y un tipo de instancia que admite NitroTPM, la instancia se inicia con NitroTPM habilitado. Solo puede cambiar a un tipo de instancia que también sea compatible con NitroTPM.

Cambio del tipo de instancia de su instancia de Amazon EC2

Utilice las instrucciones siguientes para cambiar el tipo de instancia de una instancia con respaldo de Amazon EBS si el tipo de instancia que necesita es compatible con la configuración actual de su instancia. Para obtener más información, consulte the section called “Compatibilidad”.

Consideraciones

- Debe detener la instancia para poder cambiar su tipo de instancia. Asegúrese de tener previsto un tiempo de inactividad mientras la instancia está detenida. El detenimiento y el cambio de tipo de instancia puede tardar unos minutos y el tiempo que se tarda en reiniciar la instancia es variable, en función de los scripts de inicio de la aplicación. Para obtener más información, consulte Detención e iniciación de una instancia de Amazon EC2.
- Cuando se para y se inicia una instancia, la trasladamos a un nuevo equipo. Si la instancia tiene una dirección IPv4 pública, que no es una dirección IP, liberamos la dirección y le asignamos una nueva dirección IPv4 pública. Para obtener más información sobre el comportamiento de las

direcciones IP a lo largo del ciclo de vida de una instancia, consulte Diferencias entre los estados de las instancias.

- No puede cambiar el tipo de instancia de una instancia de spot.
- [Instancias de Windows] Le recomendamos que actualice el paquete de controladores PV de AWS antes de cambiar el tipo de instancia. Para obtener más información, consulte the section called "Actualizar controladores PV".
- Si la instancia pertenece a un grupo de escalado automático, el servicio Amazon EC2 Auto Scaling marca la instancia detenida como en mal estado y puede finalizarla e inicializar una instancia de sustitución. Para evitar esto, puede suspender los procesos de escalado del grupo mientras cambia el tipo de instancia. Para obtener más información, consulte Suspender y reanudar un proceso para un grupo de escalado automático en la Guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling.
- Cuando cambia el tipo de instancia de una instancia con volúmenes de almacén de instancias de NVMe, es posible que la instancia actualizada tenga volúmenes de almacén de instancias adicionales, ya que todos los volúmenes de almacén de instancias de NVMe están disponibles incluso si no se especifican en la AMI o en la asignación de dispositivos de bloques de instancias. De lo contrario, la instancia actualizada tiene la misma cantidad de volúmenes de almacén de instancias que especificó cuando lanzó la instancia original.
- La cantidad máxima de volúmenes de Amazon EBS que puede adjuntar a una instancia depende del tipo y tamaño de la instancia. No puede cambiar a un tipo o tamaño de instancia que no admita la cantidad de volúmenes que ya están adjuntos a su instancia. Para obtener más información, consulte Límites de volumen de Amazon EBS para las instancias de Amazon EC2.
- [Instancias de Linux] Puede usar el manual de procedimientos de `AWSSupport-MigrateXenToNitroLinux` para migrar instancias compatibles de Linux de un tipo de instancia Xen a un tipo de instancia Nitro. Para obtener más información, consulte AWSSupport-MigrateXenToNitroLinux runbook en la Referencia del manual de procedimientos de automatización de AWS Systems Manager.
- [Instancias de Windows] Para obtener más información sobre la migración de instancias de Windows compatibles de un tipo de instancia Xen a un tipo de instancia de Nitro, consulte Migrar a los tipos de instancias de última generación.

Para cambiar el tipo de instancias de una instancia con respaldo de Amazon EBS

1. (Opcional) Si el nuevo tipo de instancia requiere controladores que no están instalados en la instancia existente, debe conectarse a la instancia e instalar primero los controladores. Para obtener más información, consulte Compatibilidad para cambiar el tipo de instancia.
2. [Instancias de Windows] Si ha configurado la instancia de Windows para que utilice direcciones IP estáticas y cambia la instancia de un tipo que no admite la conexión en red mejorada a un tipo que sí la admite, podría recibir una advertencia sobre un potencial conflicto de dirección IP cuando reconfigure las direcciones IP estáticas. Para evitar esto, habilite DHCP en la interfaz de red de la instancia antes de cambiar el tipo de instancia. Desde la instancia, abra Network and Sharing Center (Centro de redes y recursos compartidos) y Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties (Propiedades del protocolo de Internet versión 4 [TCP/IPv4]) de la interfaz de red, y elija Obtain an IP address automatically (Obtener una dirección IP automáticamente). Cambie el tipo de instancia y reconfigure las direcciones IP estáticas en la interfaz de red.
3. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
4. En el panel de navegación, seleccione Instancias.
5. Seleccione la instancia y elija Instance State (Estado de la instancia) y Stop instance (Detener instancia). Cuando se le pida que confirme, seleccione Detener. Puede que transcurran unos minutos hasta que la instancia se detenga.
6. Con la instancia aún seleccionada, elija Actions (Acciones), Instance settings (Configuración de la instancia), Change instance type (Cambiar tipo de instancia). Esta opción aparece atenuada si el estado de la instancia no es `stopped`.
7. En la página Change instance type (Cambiar tipo de instancia), realice una de las acciones siguientes:

   a. Para Instance type (Tipo de instancia), seleccione el tipo de instancia que desea.

      Si el tipo de instancia no está en la lista, no es compatible con la configuración de la instancia. En su lugar, utilice las siguientes instrucciones: Migración a un nuevo tipo de instancia mediante la inicialización de una nueva instancia de EC2.

   b. (Opcional) Si el tipo de instancia que ha elegido admite la optimización de EBS, seleccione EBS-optimized (Optimizada para EBS) para habilitar la optimización de EBS o anule la selección EBS-optimized (Optimizada para EBS) para deshabilitarla.

Si el tipo de instancia que ha seleccionado está optimizada para EBS de forma predeterminada, la opción EBS-optimized (Optimizada para EBS) estará seleccionada y no podrá anular la selección.

c. (Opcional) Configure las opciones de vCPU en el nuevo tipo de instancia.

Al cambiar el tipo de instancia de una instancia existente, Amazon EC2 aplica la configuración de las opciones de CPU de la instancia existente a la nueva instancia, si es posible. Si el nuevo tipo de instancia no admite esa configuración, las opciones de CPU se restablecen a Ninguna. Esta opción usa la cantidad de vCPU predeterminada para el nuevo tipo de instancia.

Si el tipo de instancia que seleccionó admite la configuración de vCPU, seleccione Especificar opciones de CPU en el panel Detalles avanzados para configurar las vCPU para el nuevo tipo de instancia.

d. Elija Cambiar para aceptar la nueva configuración.

8. Para iniciar la instancia, selecciónela y elija Instance state (Estado de la instancia) y Start instance (Iniciar instancia). Puede que transcurran unos minutos hasta que la instancia pase al estado `running`. Si la instancia no se inicia, consulte Solución de problemas de cambio del tipo de instancia.

9. [Instancias de Windows] Si la instancia ejecuta Windows Server 2016 o Windows Server 2019 con EC2Launch v1, conéctese a su instancia de Windows y ejecute el siguiente script de EC2Launch PowerShell para configurar la instancia después de cambiar el tipo de instancia.

> **Important**
>
> La contraseña del administrador se restablecerá cuando habilite el script de inicialización EC2 de la instancia. Puede modificar el archivo de configuración para deshabilitar el restablecimiento de la contraseña del administrador especificándolo en la configuración de las tareas de inicialización. Para obtener información sobre cómo deshabilitar el restablecimiento de contraseñas, consulte Configurar las tareas de inicialización (EC2launch) o Cambiar la configuración (EC2Launch v2).

```
PS C:\> C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Scripts\InitializeInstance.ps1 -
Schedule
```

Migración a un nuevo tipo de instancia mediante la inicialización de una nueva instancia de EC2

Solo puede cambiar el tipo de instancia de una instancia de EC2 si se trata de una instancia respaldada por EBS con una configuración que sea compatible con el nuevo tipo de instancia que desea. De lo contrario, si la configuración o si la instancia no es compatible con el nuevo tipo de instancia, o si se trata de una instancia basada en un almacén de instancias, deberá inicializar una instancia de reemplazo que sea compatible con el tipo de instancia que desea. Para obtener información sobre cómo se determina la compatibilidad, consulte Compatibilidad para cambiar el tipo de instancia.

Información general sobre el proceso de migración

- Realice una copia de seguridad de los datos de la instancia original.
- Inicialice una nueva instancia con una configuración que sea compatible con el nuevo tipo de instancia que desea y asocie los volúmenes de EBS que estaban asociados a la instancia original.
- Instale su aplicación en la nueva instancia.
- Restaure los datos.
- Si la instancia original tiene una dirección IP elástica, deberá asociarla a la nueva instancia para asegurarse de que los usuarios puedan seguir utilizando su aplicación de forma ininterrumpida.

Migración de una instancia a una nueva instancia

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Realice una copia de seguridad de los datos que necesite tal como se indica a continuación:
   - Conéctese a su instancia y copie los datos de sus volúmenes de almacén de instancias en un almacenamiento persistente.
   - Cree instantáneas de sus volúmenes de EBS para poder crear nuevos volúmenes con los mismos datos, o bien desasocie los volúmenes de la instancia original para poder asociarolos a la nueva instancia.
3. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
4. Elija iniciar instancias. Cuando configure la instancia, haga lo siguiente:

a. Seleccione una AMI que sea compatible con el tipo de instancia que desea. Por ejemplo, debe seleccionar una AMI que sea compatible con el tipo de procesador del nuevo tipo de instancia. Además, los tipos de instancia de generación actual requieren una AMI de HVM.

b. Seleccione el nuevo tipo de instancia que desea. Si el tipo de instancia que desea no está disponible, eso significa que no es compatible con la configuración de la AMI que ha seleccionado.

c. Si desea permitir el mismo tráfico para obtener acceso a la nueva instancia, seleccione el mismo grupo de seguridad y la misma VPC que los que se usan en la instancia original.

d. Cuando haya terminado de configurar la nueva instancia, siga los pasos para seleccionar un par de claves y iniciar la instancia. Puede que transcurran unos minutos hasta que la instancia pase al estado `running`.

5. Si realizó una copia de seguridad de los datos en una instantánea de EBS, cree un volumen a partir de la instantánea y, a continuación, asocie el volumen a la nueva instancia.

   Para mover un volumen de EBS de la instancia original a la nueva, desasocie el volumen de la instancia original y, a continuación, asocie el volumen a la nueva instancia.

6. Instale la aplicación y todo el software necesario en la nueva instancia.

7. Realice un backup de los datos de los volúmenes de almacén de instancias de la instancia original.

8. Si la instancia original tenía una dirección IP elástica, asígnela a la nueva instancia como se indica a continuación:

   a. En el panel de navegación, elija Elastic IPs (Direcciones IP elásticas).

   b. Seleccione la dirección IP elástica que está asociada a la instancia original y elija Actions (Acciones), Disassociate Elastic IP address (Desasociar dirección IP elástica). Cuando se le pida que confirme, elija Disassociate (Desasociar).

   c. Con la dirección IP elástica aún seleccionada, elija Actions (Acciones), Associate Elastic IP address (Asociar dirección IP elástica).

   d. En Tipo de recurso, seleccione Instancia.

   e. En Instancia, elija la nueva instancia.

   f. (Opcional) En Dirección IP privada, especifique una dirección IP privada a la que asociar la dirección IP elástica.

   g. Elija Associate.

9. (Opcional) Puede finalizar la instancia original si ya no la necesita. Seleccione la instancia y compruebe que esté a punto de finalizar la instancia original, no la nueva (por ejemplo, compruebe el nombre o la hora de inicialización) y luego seleccione Estado de instancia, Finalizar instancia.

Solución de problemas de cambio del tipo de instancia

Utilice la siguiente información para diagnosticar y solucionar los problemas comunes que puedan surgir cuando cambia el tipo de instancia.

La instancia no se iniciará después de cambiar el tipo de instancia

Causa posible: no se cumplen los requisitos para el nuevo tipo de instancia

Si la instancia no arranca, es posible que no se cumpla uno de los requisitos para el nuevo tipo de instancia. Para obtener más información, consulte ¿Por qué no arranca una instancia de Linux después de cambiar su tipo?

Causa posible: la AMI no admite el tipo de instancia

Si utiliza la consola de EC2 para cambiar el tipo de instancia, solo están disponibles los tipos de instancia admitidos por la AMI seleccionada. No obstante, si utiliza la AWS CLI para iniciar una instancia, puede especificar una AMI y un tipo de instancia incompatibles. Si la AMI y el tipo de instancia son incompatibles, la instancia no se puede iniciar. Para obtener más información, consulte Compatibilidad para cambiar el tipo de instancia.

Causa posible: la instancia está en el grupo con ubicación en clúster

Si su instancia se encuentra en un grupo con ubicación en clúster y, después de cambiar el tipo de instancia, la instancia no se inicia, prueba lo siguiente:

1. Detenga todas las instancias del grupo con ubicación en clúster.
2. Cambie el tipo de instancia de la instancia afectada.
3. Inicie todas las instancias del grupo con ubicación en clúster.

No se puede acceder a la aplicación o el sitio web desde Internet después de cambiar el tipo de instancia


Posible causa: se publica la dirección IPv4 pública

Cuando se cambia el tipo de instancia, primero debe detener la instancia. Cuando detiene una instancia, liberamos la dirección IPv4 pública y le asignamos una nueva dirección IPv4 pública.

Para retener la dirección IPv4 pública entre las detenciones y los inicios de la instancia, e recomendamos que utilice una dirección IP elástica. Para obtener más información, consulte Direcciones IP elásticas.

Instancias de rendimiento ampliable

En promedio, la mayoría de las cargas de trabajo de uso general no están ocupadas ni requieren un alto nivel de rendimiento sostenido de la CPU. En el siguiente gráfico, se ilustra la utilización de la CPU para muchas cargas de trabajo comunes que los clientes ejecutan en la nube de AWS en la actualidad.



Estas cargas de trabajo cuya utilización de la CPU es de baja a moderada conducen a un consumo excesivo de ciclos de vida de la CPU y, como resultado, se paga más de lo que se utiliza. Como

solución, se pueden aprovechar las instancias de uso general ampliables y de bajo costo, que son las instancias T.

La familia de instancias T proporciona un rendimiento de base de referencia de la CPU con capacidad de ampliarse por encima del nivel de referencia en cualquier momento durante el tiempo que sea necesario. La CPU de referencia se define para satisfacer las necesidades de la mayoría de las cargas de trabajo de uso general, incluidos los microservicios a gran escala, los servidores web, las bases de datos pequeñas y medianas, el registro de datos, los repositorios de código, los escritorios virtuales, los entornos de desarrollo y pruebas y las aplicaciones esenciales para el negocio. Las instancias T ofrecen un equilibrio de recursos de cómputo, memoria y red, y le proporcionan la manera más rentable de ejecutar un amplio espectro de aplicaciones de uso general que tienen un uso de la CPU de bajo a moderado. Pueden ahorrar hasta un 15 % en costos en comparación con las instancias M, y pueden generar aún más ahorros con tamaños de instancia más pequeños y económicos, que ofrecen hasta 2 vCPUs y 0,5 GiB de memoria. Los tamaños de instancia T más pequeños, como el nano, el micro, el pequeño y el mediano, son adecuados para cargas de trabajo que no requieren gran capacidad de memoria y no esperan un uso elevado de la CPU.

> **Note**
>
> En este tema se describe la CPU ampliable. Para obtener más información acerca del rendimiento de red ampliable, consulte Ancho de banda de red de instancias de Amazon EC2.

Tipos de instancias de EC2 ampliables

Las instancias de EC2 ampliables consisten en los tipos de instancia T4g, T3a y T3, así como los tipos de instancia T2 de la generación anterior.

Los tipos de instancias T4g son las instancias ampliables de última generación. Proporcionan la mejor relación precio-rendimiento, además del costo más bajo respecto a todos los tipos de instancias de EC2. Los tipos de instancia T4g están equipados con procesadores Graviton2 de AWS basados en ARM y cuentan con un amplio respaldo del ecosistema de proveedores de sistemas operativos, proveedores de software independientes y aplicaciones y servicios de AWS populares.

En la siguiente tabla, se resumen las principales diferencias entre los tipos de instancia ampliables.

Tipo	Descripción	Familia de procesadores
Última generación		
T4g	Tipo de instancia de EC2 de menor costo con una relación precio-rendimiento hasta un 40 % superior y un costo 20 % menor en comparación con la T3	AWSProcesadores Graviton2 de con núcleos Neoverse N1 de Arm
T3a	instancias basadas en x86 de menor costo con un 10 % menos en comparación con las instancias T3	Procesadores EPYC de primera generación de AMD
T3	La mejor relación precio-rendimiento para cargas de trabajo x86 con hasta un 30 % menos en comparación con las instancias T2 de la generación anterior	Intel Xeon Scalable (procesadores Skylake, Cascade Lake)
Generación anterior		
T2	instancias ampliables de generaciones anteriores	Procesadores Intel Xeon

Para obtener información acerca del precio de la instancia y conocer especificaciones adicionales, consulte Precios de Amazon EC2 y Tipos de instancia de Amazon EC2. Para obtener más información acerca del rendimiento de red ampliable, consulte Ancho de banda de red de instancias de Amazon EC2.

Si creó su Cuenta de AWS antes del 15 de julio de 2025 y tiene menos de 12 meses de antigüedad, puede utilizar una instancia `t2.micro` de manera gratuita (o una instancia `t3.micro` en regiones en las que `t2.micro` no está disponible) con determinados límites de uso. Si creó su Cuenta de AWS el 15 de julio de 2025 o después, puede usar los tipos de instancias `t3.micro`, `t3.small`,

`t4g.micro` y `t4g.small` durante 6 meses o hasta que agote sus créditos. Para obtener más información, consulte Nivel gratuito de AWS.

Opciones de compra admitidas para instancias T

- On-Demand Instances
- Reserved Instances
- instancias dedicadas (únicamente T3)
- Hosts dedicados (únicamente T3, solo en modo `standard`)
- Spot Instances

Para obtener más información, consulte Opciones de facturación y compra de Amazon EC2.

Contenido

- Prácticas recomendadas
- Conceptos clave para las instancias de rendimiento ampliables
- Modo ilimitado para las instancias de rendimiento ampliable
- Modo estándar para las instancias de rendimiento ampliable
- Configurar instancias de rendimiento ampliable
- Supervise los créditos de la CPU en busca de instancias ampliables.

Prácticas recomendadas

Siga estas prácticas recomendadas para sacar el máximo beneficio de las instancias de rendimiento ampliable.

- Asegúrese de que el tamaño de la instancia que elija cumpla los requisitos de memoria mínimos del sistema operativo y las aplicaciones. Es posible que los sistemas operativos que tienen interfaces gráficas de usuario que consumen una cantidad importante de memoria y recursos de la CPU (por ejemplo, Windows) necesiten un tamaño de instancia de `t3.micro`, o incluso mayor, en muchos casos de uso. A medida que aumentan los requisitos de memoria y CPU de su carga de trabajo, dispone de la flexibilidad que ofrecen las instancias T para escalar a tamaños de instancia más grandes del mismo tipo o para seleccionar otro tipo de instancia.
- Habilite AWS Compute Optimizer para su cuenta y consulte las recomendaciones de Compute Optimizer para su carga de trabajo. Compute Optimizer puede ayudar a evaluar si las instancias

deben aumentarse para mejorar el rendimiento o reducirse para ahorrar costos. Compute Optimizer también puede recomendar un tipo de instancia diferente según su situación. Para obtener más información, consulte Visualización de recomendaciones de instancias de EC2 en la Guía del usuario de AWS Compute Optimizer.

Conceptos clave para las instancias de rendimiento ampliables

Los tipos de instancias de Amazon EC2 tradicionales proporcionan recursos de CPU fijos. Por otra parte, las instancias de rendimiento ampliable proporcionan un nivel de base de referencia de utilización de la CPU con posibilidad de ampliarlo por encima de ese nivel de base de referencia. De este modo, se garantiza que solo pague la CPU de base de referencia más cualquier uso ampliado adicional de la CPU, con la consiguiente reducción de los costos de cómputo. La utilización de referencia y la capacidad de ampliar se rigen por créditos de CPU. Las instancias de rendimiento ampliable son los únicos tipos de instancia que usan créditos para el uso de la CPU.

Cada instancia de rendimiento ampliable obtiene continuamente créditos si se mantiene por debajo de la base de referencia de la CPU y también gasta créditos de manera continua si lo supera. La cantidad de créditos que se obtienen o se gastan depende de la utilización de la CPU de la instancia:

- Si la utilización de la CPU está por debajo de la base de referencia, los créditos que se obtienen son mayores que aquellos que se gastan.
- Si la utilización de la CPU coincide con la base de referencia, los créditos que se obtienen son iguales que aquellos que se gastan.
- Si la utilización de la CPU es mayor que la de la base de referencia, los créditos que se gastan son mayores que aquellos que se obtienen.

Cuando los créditos que se obtienen son mayores que los se gastan, entonces la diferencia se denomina créditos acumulados, que se pueden utilizar más adelante para ampliaciones por encima de la utilización de la CPU de base de referencia. Del mismo modo, cuando los créditos que se gastan son más que los que se obtienen, entonces el comportamiento de la instancia depende del modo de configuración de crédito: modo estándar o modo ilimitado.

En el modo estándar, cuando los créditos que se gastan son más que los que se obtienen, la instancia utiliza los créditos acumulados para ampliaciones por encima de la utilización de la CPU de base de referencia. Si no quedan créditos acumulados, la instancia se reduce gradualmente a la utilización de la CPU de base de referencia y no puede ampliarse por encima del nivel de base de referencia hasta tanto no acumule más créditos.

En el modo ilimitado, si la instancia se amplía por encima de la utilización de la CPU de base de referencia, la instancia utiliza en primer lugar los créditos acumulados para hacerlo. En caso de que no queden créditos acumulados, la instancia gasta los créditos sobrantes. Cuando el uso de la CPU cae por debajo de la base de referencia, utiliza los créditos de CPU que obtiene para compensar los créditos sobrantes gastados previamente. La posibilidad de obtener créditos de CPU para compensar créditos sobrantes permite a Amazon EC2 crear una media de utilización de la CPU de una instancia en un periodo de 24 horas. Si la utilización media de la CPU durante un periodo de 24 horas supera la base de referencia, se cobra el uso adicional de la instancia a una tarifa adicional fija por hora de vCPU.

Contenido

- Conceptos y definiciones clave
- Ganar créditos de CPU
- Tasa de obtención de créditos de CPU
- Límite de acumulación de créditos de CPU
- Duración de los créditos de CPU acumulados
- Utilización de referencia

Conceptos y definiciones clave

Los siguientes conceptos y definiciones clave se pueden aplicar a las instancias de rendimiento ampliables.

Utilización de la CPU

La utilización de la CPU es el porcentaje de unidades de cómputo de EC2 asignadas que están actualmente en uso en la instancia. Esta métrica mide el porcentaje de ciclos de la CPU asignados que se están utilizando en una instancia. La métrica de CloudWatch de utilización de la CPU muestra el uso de la CPU por instancia y no el uso por núcleo. La especificación de CPU de base de referencia de una instancia también se basa en el uso de CPU por instancia. Para medir la utilización de la CPU mediante la Consola de administración de AWS o la AWS CLI, consulte Obtener estadísticas para una instancia específica.

Crédito de la CPU

Una unidad de vCPU-time.

Ejemplos:

1 crédito de CPU = 1 vCPU * 100 % de utilización x 1 minuto

1 crédito de CPU = 1 vCPU * 50 % de utilización x 2 minutos

1 crédito de CPU = 2 vCPU * 25 % de utilización x 2 minutos

Utilización de referencia

La utilización de referencia es el nivel en el que se puede utilizar la CPU para un saldo de crédito neto de cero, cuando el número de créditos de la CPU que se gana coincide con el que se está utilizando. La utilización de referencia también se conoce como línea base. La utilización de base de referencia se expresa como un porcentaje de utilización de vCPU, que se calcula de la siguiente manera: utilización de base de referencia en % = (número de créditos obtenidos/número de vCPU)/60 minutos.

Para obtener información sobre la utilización básica de cada tipo de instancia de rendimiento con ráfagas, consulte la tabla de créditos.

Créditos obtenidos

Créditos obtenidos continuamente por una instancia mientras se está ejecutando.

Cantidad de créditos obtenidos por hora = % de utilización de base de referencia x cantidad de vCPUs x 60 minutos

Ejemplo:

Una instancia t3.nano con 2 vCPUs y una utilización de base de referencia del 5 % obtiene 6 créditos por hora, que se calculan de la siguiente manera:

2 vCPUs x 5 % de referencia x 60 minutos = 6 créditos por hora

Créditos gastados o utilizados

Créditos utilizados continuamente por una instancia mientras se está ejecutando.

Créditos de CPU que se gastan por minuto = número de vCPUs x utilización de la CPU x 1 minuto

Créditos acumulados

Créditos de CPU que no se han gastado cuando una instancia utiliza menos créditos de los necesarios para la utilización de base de referencia. En otras palabras, créditos acumulados = (créditos obtenidos - créditos utilizados) por debajo de la base de referencia.

Ejemplo:

Si un t3.nano se ejecuta a un 2 % de utilización de la CPU, que se sitúa por debajo de la referencia del 5 % durante una hora, los créditos acumulados se calculan de la siguiente manera:

Créditos de CPU acumulados = (créditos obtenidos por hora - créditos utilizados por hora) = 6 - 2 vCPUs x 2 % de utilización de la CPU x 60 minutos = 6 - 2,4 = 3,6 créditos acumulados por hora

Límite de acumulación de créditos

Depende del tamaño de la instancia, pero en general es igual al número máximo de créditos obtenidos en 24 horas.

Ejemplo:

Para t3.nano, el límite de acumulación de créditos = 24 x 6 = 144 créditos

Créditos de inicialización

Solo se aplica a las instancias T2 configuradas en modo estándar. Los créditos de inicialización constituyen una cantidad limitada de créditos de la CPU que se asignan a una nueva instancia T2 de manera tal que, al ser iniciada en modo estándar, pueda ampliarse por encima de la base de referencia.

Créditos sobrantes

Créditos que se gastan por una instancia una vez que se agota su saldo de crédito acumulado. Los créditos sobrantes están diseñados para que las instancias ampliables mantengan un alto rendimiento durante un periodo prolongado y solo se utilizan en el modo ilimitado. El saldo de créditos sobrantes se emplea para determinar cuántos créditos fueron utilizados por la instancia para la ampliación en modo ilimitado.

Modo estándar

Modo de configuración de créditos, que permite a una instancia ampliarse por encima de la base de referencia mediante el gasto de créditos que se han acumulado en el saldo correspondiente.

Modo ilimitado

Modo de configuración de créditos, que permite a una instancia ampliarse por encima de la base de referencia al mantener una utilización elevada de la CPU durante cualquier periodo siempre que sea necesario. El precio por hora de la instancia cubre automáticamente todos los picos de uso de la CPU si la utilización media de la CPU de una instancia CPU está a la par o por debajo de la base de referencia en un periodo de 24 horas o durante la vida útil de la instancia, lo que

dure menos. Si la instancia requiere un mayor uso de la CPU durante un período prolongado, también puede hacerlo por un cargo fijo adicional por hora de vCPU.

En la siguiente tabla, se resumen las principales diferencias de créditos entre los tipos de instancia ampliables.

Tipo	Tipo de créditos de CPU admitidos	Modos de configuración de créditos	Vida útil de los créditos de la CPU acumulados entre los inicios y las detenciones de la instancia.
Última generación			
T4g	Créditos obtenidos, créditos acumulados, créditos gastados, créditos sobrantes (solo modo ilimitado)	Estándar, ilimitado (predeterminado)	7 días (los créditos se mantienen durante 7 días después de que se detiene una instancia)
T3a	Créditos obtenidos, créditos acumulados, créditos gastados, créditos sobrantes (solo modo ilimitado)	Estándar, ilimitado (predeterminado)	7 días (los créditos se mantienen durante 7 días después de que se detiene una instancia)
T3	Créditos obtenidos, créditos acumulados, créditos gastados, créditos sobrantes (solo modo ilimitado)	Estándar, ilimitado (predeterminado)	7 días (los créditos se mantienen durante 7 días después de que se detiene una instancia)
Generación anterior			
T2	Créditos obtenidos, créditos acumulados, créditos gastados, créditos de inicializ	Estándar (predeterminado), ilimitado	0 días (los créditos se pierden cuando se detiene una instancia)

Tipo	Tipo de créditos de CPU admitidos	Modos de configuración de créditos	Vida útil de los créditos de la CPU acumulados entre los inicios y las detenciones de la instancia.
	ación (solo modo estándar), créditos sobrantes (solo modo ilimitado)		

> **Note**
>
> El modo ilimitado no es compatible con las instancias T3 que se inician en un host dedicado.

Ganar créditos de CPU

En función de su tamaño, cada instancia de rendimiento ampliable va adquiriendo continuamente (a una resolución de milisegundo) una tasa fija de créditos de CPU por hora. El proceso contable mediante el cual se determina si los créditos se acumulan o se gastan también se realiza a una resolución en el nivel de milisegundos, por lo que no tiene que preocuparse de gastar demasiados créditos de CPU; un pequeño aumento de la CPU solo utiliza una pequeña fracción de un crédito de CPU.

Si una instancia de rendimiento ampliable utiliza menos recursos de CPU que los requeridos para una utilización de referencia (por ejemplo cuando está inactiva), los créditos de CPU no gastados se acumulan en el saldo de créditos de CPU. Si una instancia de rendimiento ampliable tiene que ampliar por encima del nivel de utilización de referencia, gasta los créditos acumulados. Cuantos más créditos haya acumulado la instancia de rendimiento ampliable, más tiempo podrá ampliarse por encima de su nivel de utilización de la CPU cuando sea necesario.

En la siguiente tabla se indican los tipos de instancias de rendimiento ampliable, la tasa de adquisición de créditos por hora, el número máximo de créditos de CPU ganados que puede acumular una instancia, la cantidad de unidades vCPU por instancia y la utilización de referencia como porcentaje del núcleo total (al utilizar una sola vCPU).

Tipo de instancia	Créditos de CPU obtenidos por hora	Créditos máximos ganados que se pueden acumular*	vCPUs***	Utilización de referencia por vCPU
T2				
t2.nano	3	72	1	5%
t2.micro	6	144	1	10%
t2.small	12	288	1	20%
t2.medium	24	576	2	20 %**
t2.large	36	864	2	30 %**
t2.xlarge	54	1296	4	22,5 %**
t2.2xlarge	81.6	1958.4	8	17 %**
T3				
t3.nano	6	144	2	5 %**
t3.micro	12	288	2	10 %**
t3.small	24	576	2	20 %**
t3.medium	24	576	2	20 %**
t3.large	36	864	2	30 %**
t3.xlarge	96	2304	4	40 %**
t3.2xlarge	192	4608	8	40 %**
T3a				
t3a.nano	6	144	2	5 %**
t3a.micro	12	288	2	10 %**

Tipo de instancia	Créditos de CPU obtenidos por hora	Créditos máximos ganados que se pueden acumular*	vCPUs***	Utilización de referencia por vCPU
t3a.small	24	576	2	20 %**
t3a.medium	24	576	2	20 %**
t3a.large	36	864	2	30 %**
t3a.xlarge	96	2304	4	40 %**
t3a.2xlarge	192	4608	8	40 %**
T4g				
t4g.nano	6	144	2	5 %**
t4g.micro	12	288	2	10 %**
t4g.small	24	576	2	20 %**
t4g.medium	24	576	2	20 %**
t4g.large	36	864	2	30 %**
t4g.xlarge	96	2304	4	40 %**
t4g.2xlarge	192	4608	8	40%**

Notas

* El número de créditos que se pueden acumular es equivalente a la cantidad de créditos que se pueden obtener en un periodo de 24 horas.

** La utilización de referencia de porcentaje en la tabla es por vCPU. En CloudWatch, el uso de la CPU se muestra por vCPU. Por ejemplo, el uso de la CPU de una instancia t3.large

Notas

que funciona con el nivel de referencia se muestra como un 30 % en las métricas de CPU de CloudWatch. Para obtener información acerca de cómo calcular la utilización de referencia, consulte Utilización de referencia.


*** Cada vCPU es un subproceso de un núcleo Intel Xeon, o bien de un núcleo AMD EPYC, con excepción de las instancias T2 y T4g.

Tasa de obtención de créditos de CPU

El número de créditos de CPU obtenido por hora está determinado por el tamaño de la instancia. Por ejemplo, una `t3.nano` obtiene seis créditos por hora y una `t3.small`, 24 por hora. La tabla anterior enumera la tasa de obtención de créditos de todas las instancias.

Límite de acumulación de créditos de CPU

Aunque los créditos obtenidos no caducan nunca en una instancia en ejecución, hay un límite en cuanto al número de créditos obtenidos que una instancia puede acumular. El límite viene determinado por el límite de saldo de créditos de CPU. Una vez que se alcanza el límite, se descarta cualquier nuevo crédito obtenido, tal como se indica en la imagen siguiente. El bucket completo indica el límite de saldo de créditos de CPU y la capacidad superada indica los créditos recién obtenidos que superan el máximo.



El límite de saldo de créditos de CPU varía en función del tamaño de la instancia Por ejemplo, una instancia `t3.micro` puede acumular un saldo máximo de 288 créditos de CPU en el saldo de créditos de CPU. La tabla anterior enumera la cantidad máxima de créditos obtenidos que puede acumular cada instancia.

Las instancias T2 Standard también adquieren créditos de inicialización. Los créditos de inicialización no cuentan para el límite de saldo de créditos de CPU. Si una instancia T2 no ha gastado sus créditos de inicialización y permanece inactiva durante un periodo de 24 horas mientras acumula créditos ganados, su saldo de créditos de CPU aparecerá por encima del límite. Para obtener más información, consulte Créditos de inicialización.

Las instancias T4g, T3a y T3 no obtienen créditos de lanzamiento. Estas instancias se inician como `unlimited` de forma predeterminada y, por tanto, se pueden ampliar inmediatamente tras iniciarse sin tener créditos de inicialización. Las instancias T3 iniciadas en un host dedicado se inician como `standard` de forma predeterminada; el modo `unlimited` no se admite para instancias T3 en un host dedicado.

Duración de los créditos de CPU acumulados

Los créditos de CPU de una instancia en ejecución no caducan.

Para T2, el saldo de créditos de CPU no persiste entre paradas e inicios de instancia. Si detiene una instancia T2, la instancia pierde todos sus créditos acumulados.

Para el caso de T4g, T3a y T3, el saldo de créditos de la CPU se mantiene durante siete días después de detenerse una instancia y, luego, se pierden. Si inicia la instancia en un plazo de siete días, no se pierde ningún crédito.

Para obtener más información, consulte `CPUCreditBalance` en la tabla de métricas de CloudWatch.

Utilización de referencia

La utilización de referencia es el nivel en el que se puede utilizar la CPU para un saldo de crédito neto de cero, cuando el número de créditos de CPU que se gana coincide con el que se está utilizando. La utilización de referencia también se conoce como línea base.

La utilización de referencia se expresa como un porcentaje de la utilización de la vCPU, que se calcula de la siguiente manera:


```
(number of credits earned/number of vCPUs)/60 minutes = % baseline
utilization
```

Por ejemplo, una instancia `t3.nano`, con 2 vCPU, obtiene 6 créditos por hora, lo que genera una utilización de referencia del 5 %, que se calcula de la siguiente manera:

```
(6 credits earned/2 vCPUs)/60 minutes = 5% baseline utilization
```

Una instancia `t3.large`, con 2 vCPU, obtiene 36 créditos por hora, lo que genera una utilización de línea de base del 30 % (`(36/2)/60`).

En el siguiente gráfico, se proporciona un ejemplo de una instancia `t3.large` con una utilización promedio de la CPU por debajo de la línea de base.



Modo ilimitado para las instancias de rendimiento ampliable

Una instancia de rendimiento ampliable configurada como `unlimited` puede sostener una utilización de la CPU alto durante cualquier periodo siempre que sea necesario. El precio por hora de la instancia cubre automáticamente todos los picos de uso de la CPU si la utilización media de la CPU de una instancia CPU está a la par o por debajo de la base de referencia en un periodo de 24 horas o durante la vida útil de la instancia, lo que dure menos.

Para la gran mayoría de las cargas de trabajo de uso general, las instancias configuradas como `unlimited` proporcionan una rentabilidad suficiente sin cargos adicionales. Si la instancia requiere un mayor uso de la CPU durante un período prolongado, también puede hacerlo por un cargo fijo adicional por hora de vCPU. Para obtener información acerca de los precios, consulte Precios de Amazon EC2 y Precios de instancias T2/T3/T4 en modo ilimitado.

Si creó su Cuenta de AWS antes del 15 de julio de 2025, usa una instancia `t2.micro` o `t3.micro` con la oferta del Nivel gratuito de AWS y la usa en modo `unlimited`, es posible que se apliquen cargos si el promedio de uso en un periodo de 24 horas consecutivas supera el uso de línea de base de la instancia.

Las instancias T4g, T3a y T3 se lanzan como `unlimited` de forma predeterminada (a menos que cambie la opción predeterminada). Si el uso medio de CPU durante un período de 24 horas supera la base de referencia, incurre en cargos por créditos excedentes. Si inicia instancias de spot como `unlimited` y planea usarlas inmediatamente y durante un corto período de tiempo, sin tiempo de inactividad para acumular créditos de CPU, incurre en cargos por créditos excedentes. Le recomendamos iniciar sus instancias de spot en modo estándar para evitar pagar costos más elevados. Para obtener más información, consulte Los créditos sobrantes pueden generar costos y Inicialización de instancias de rendimiento ampliable.

> **Note**
>
> Las instancias T3 iniciadas en un host dedicado se inician como `standard` de forma predeterminada; el modo `unlimited` no se admite para instancias T3 en un host dedicado.

Contenido

- Conceptos del modo ilimitado para las instancias ampliables
  - Cómo funcionan las instancias de rendimiento ampliable ilimitado
  - Cuando utilizar el modo ilimitado en lugar del modo de CPU fija
  - Los créditos sobrantes pueden generar costos
  - ¿Cuánto cuesta el rendimiento ilimitado ampliable?
  - Ausencia de créditos de inicialización para instancias T2 ilimitadas
  - Habilitar el modo ilimitado
  - Qué ocurre con los créditos al cambiar entre ilimitadas y estándar
  - Supervisar el uso de crédito
- Ejemplos del modo ilimitado para las instancias ampliables
  - Ejemplo 1: Explicación del uso de crédito con T3 ilimitadas
  - Ejemplo 2: Explicación del uso de crédito con T2 ilimitadas


Conceptos del modo ilimitado para las instancias ampliables

El modo `unlimited` es una opción de configuración de créditos para instancias de rendimiento ampliable. Se puede habilitar y deshabilitar en cualquier momento para una instancia en ejecución o que esté detenida. Puede configurar `unlimited` como opción de crédito predeterminada de las cuentas por región de AWS y por familia de instancias de rendimiento ampliable, de modo que todas las nuevas instancias de rendimiento ampliable de la cuenta se lancen mediante la opción de crédito predeterminada.

Cómo funcionan las instancias de rendimiento ampliable ilimitado

Si una instancia de rendimiento ampliable configurada como `unlimited` agota los créditos que ha acumulado en su saldo de créditos de CPU, puede gastar créditos sobrantes para ampliar por encima de la referencia. Cuando el uso de la CPU cae por debajo de la base de referencia, utiliza los créditos de CPU que obtiene para compensar los créditos sobrantes gastados previamente. La posibilidad de obtener créditos de CPU para compensar créditos sobrantes permite a Amazon EC2 crear una media de utilización de la CPU de una instancia en un periodo de 24 horas. Si la utilización media de la CPU durante un periodo de 24 horas supera la base de referencia, se cobra el uso adicional de la instancia a una tarifa adicional fija por hora de vCPU.

En el gráfico siguiente se muestra el uso de CPU de una instancia `t3.large`. La utilización de CPU de referencia de una instancia `t3.large` es del 30%. Si la instancia se ejecuta con un 30% de utilización de la CPU o menos de media durante un periodo de 24 horas, no se realizará ningún cargo adicional porque el costo ya está cubierto por el precio por hora de la instancia. Sin embargo, si la instancia se ejecuta con un 40 % de utilización de la CPU de media durante un periodo de 24 horas, como se muestra en el gráfico, se cobra el 10 % de uso de CPU adicional de la instancia a una tarifa adicional fija por hora de vCPU.



Para obtener más información sobre la utilización de referencia por vCPU para cada tipo de instancia y cuántos créditos obtiene cada tipo de instancia, consulte la tabla de créditos.


Cuando utilizar el modo ilimitado en lugar del modo de CPU fija

A la hora de determinar si debería utilizar una instancia de rendimiento ampliado en el modo `unlimited`, como una instancia T3, o una instancia de rendimiento fijo, como una instancia M5, debe determinar el límite de rentabilidad de uso de CPU. El límite de rentabilidad de uso de CPU para una instancia de rendimiento ampliable es el punto en que una instancia de rendimiento ampliable cuesta lo mismo que una instancia de rendimiento fijo. El límite de rentabilidad de uso de CPU le ayuda a determinar lo siguiente:

- Si el uso medio de CPU durante un periodo de 24 horas está a la par o por debajo del límite de rentabilidad de uso de CPU, utilice una instancia de rendimiento ampliable en el modo `unlimited` para poder beneficiarse del precio menor de una instancia de rendimiento ampliable y obtener el mismo rendimiento que con una instancia de rendimiento fijo.
- Si el uso medio de CPU durante un periodo de 24 horas es superior al límite de rentabilidad de uso de CPU, la instancia de rendimiento ampliable le costará más que una instancia de rendimiento fijo de tamaño equivalente. Si una instancia T3 consume continuamente el 100% de la CPU, acabará pagando aproximadamente 1,5 veces el precio de una instancia M5 de tamaño equivalente.

En el siguiente gráfico se muestra el límite de rentabilidad de uso de CPU donde una instancia `t3.large` cuesta lo mismo que una instancia `m5.large`. El límite de rentabilidad de uso de CPU de una instancia `t3.large` es el 42,5%. Si el uso medio de CPU es del 42,5%, el costo de ejecutar la

instancia `t3.large` es el mismo que el de una instancia `m5.large` y más caro si el uso medio de CPU es superior al 42,5%. Si la carga de trabajo necesita menos del 42,5 % de uso medio de CPU, puede beneficiarse del precio menor de la instancia `t3.large` y conseguir el mismo rendimiento que con una instancia `m5.large`.



En la tabla siguiente se muestra cómo calcular el límite de rentabilidad de uso de CPU para que pueda determinar cuándo es más barato utilizar una instancia de rendimiento ampliable en modo `unlimited` o una instancia de rendimiento fijo. Las columnas de la tabla abarcan de la A a la K.

Tipo de instancia	vCPU	Precio de T3*/ hora	Precio de M5*/ hora	Diferencia de precio	Utilización de referencia T3 por vCPU (%)	Cargo por hora de vCPU de créditos sobrantes	Cargo por minuto de vCPU	Minutos adicionales disponibles por vCPU	% de CPU adicional disponible	Límite de rentabilidad de CPU (%)
A	B	C	D	E = D - C	F	G	H = G / 60	I = E / H	J = (I / 60) / B	K = F + J
t3.large	2	0,0835 USD	0,096 USD	0,0125 US	30%	0,05 USD	0,000833 US	15	12,5%	42,5%

Notas
* Precio basado en us-east-1 y sistema operativo Linux.

La tabla proporciona la siguiente información:

- La columna A muestra el tipo de instancia, `t3.large`.
- La columna B muestra la cantidad de vCPU de la instancia `t3.large`.
- La columna C muestra el precio de una instancia `t3.large` por hora.
- La columna D muestra el precio de una instancia `m5.large` por hora.
- La columna E muestra la diferencia de precio entre la instancia `t3.large` y la instancia `m5.large`.
- La columna F muestra la utilización de referencia por vCPU de la instancia `t3.large`, que es el 30 %. Con el nivel de referencia, el costo por hora de la instancia cubre el costo de uso de la CPU.
- La columna G muestra la tarifa adicional fija por hora de vCPU que se cobra a una instancia si consume el 100 % de la CPU una vez que ha consumido los créditos obtenidos.
- La columna H muestra la tarifa adicional fija por minuto de vCPU que se cobra a una instancia si consume el 100 % de la CPU una vez que ha consumido los créditos obtenidos
- La columna I muestra el número de minutos adicionales que la instancia `t3.large` puede ejecutarse por hora usando el 100% de la CPU y pagando el mismo precio por hora que una instancia `m5.large`.
- La columna J muestra el uso de CPU adicional (en %) con respecto al valor de referencia que puede consumir la instancia pagando el mismo precio por hora que una instancia `m5.large`.
- La columna K muestra el límite de rentabilidad de uso de la CPU (en %) de la instancia `t3.large` sin pagar más que con la instancia `m5.large`. Si el valor es superior a este, la instancia `t3.large` costará más que la instancia `m5.large`.

En la tabla siguiente se muestra el límite de rentabilidad de uso de la CPU (en %) para tipos de instancias T3 comparado con tipos de instancias M5 de tamaño similar.

Tipo de instancia T3	Límite de rentabilidad de uso de la CPU (en %) para T3 comparado con M5
`t3.large`	42,5%
`t3.xlarge`	52,5%
`t3.2xlarge`	52,5%

Los créditos sobrantes pueden generar costos

Si la utilización media de la CPU de una instancia está a la par o por debajo del nivel de referencia, no se incurre en gastos adicionales. Como una instancia obtiene la cantidad máxima de créditos en un periodo de 24 horas (por ejemplo, una instancia `t3.micro` puede obtener hasta 288 créditos en un periodo de 24 horas), puede gastar créditos sobrantes hasta esa cantidad máxima sin que se realicen cargos inmediatamente.

Sin embargo, si el uso de la CPU se mantiene por encima de la base de referencia, la instancia no puede obtener créditos suficientes para compensar los créditos sobrantes que ha gastado. Los créditos sobrantes que no se han compensado se cobran a una tarifa plana adicional por hora de vCPU. Para obtener información acerca de la tarifa, consulte Precios de instancias T2/T3/T4g en modo ilimitado.

Los créditos sobrantes que se gastaron anteriormente se cobran cuando se da alguno de los casos siguientes:

- Los créditos sobrantes gastados superan el número máximo de créditos que la instancia puede obtener en un periodo de 24 horas. Los créditos sobrantes gastados por encima de la cantidad máxima se cobran al final de la hora.
- La instancia se detiene o se termina.
- La instancia se cambia de `unlimited` a `standard`.

La métrica `CPUSurplusCreditBalance` de CloudWatch hace el seguimiento de los créditos sobrantes gastados. La métrica `CPUSurplusCreditsCharged` de CloudWatch hace el seguimiento de los créditos sobrantes. Para obtener más información, consulte Métricas de CloudWatch adicionales para las instancias de rendimiento ampliable.

¿Cuánto cuesta el rendimiento ilimitado ampliable?

Si utiliza créditos excedentes y estos no se compensan con los créditos obtenidos (consulte Los créditos sobrantes pueden generar costos), pagará una tarifa adicional fija por hora de vCPU por los créditos excedentes. La tarifa se indica en la sección Precios del modo ilimitado T2/T3/T4g (o) de la página Precios bajo demanda de Amazon EC2.

Ausencia de créditos de inicialización para instancias T2 ilimitadas

Las instancias T2 Standard reciben créditos de inicialización, pero las instancias T2 Unlimited no. Las instancias T2 Unlimited pueden realizar ráfagas por encima de la base de referencia en cualquier momento sin cargos adicionales, siempre y cuando la utilización media de la CPU esté a la par o por debajo de la base de referencia a lo largo de un periodo de 24 horas o durante la vida útil de la instancia, lo que dure menos. Como tal, las instancias T2 Unlimited no requieren créditos de inicialización para alcanzar un alto rendimiento inmediatamente después de la inicialización.

Si una instancia T2 se cambia de `standard` a `unlimited`, los créditos de inicialización acumulados se eliminan de `CPUCreditBalance` antes de trasladar el `CPUCreditBalance` restante.

Las instancias T4g, T3a y T3 nunca reciben créditos de lanzamiento porque se lanzan en modo Ilimitado de forma predeterminada y, por lo tanto, se pueden ampliar inmediatamente después de iniciarse. La configuración de crédito de modo ilimitado permite a las instancias T4g, T3a y T3 utilizar tanta CPU como sea necesario para ampliarse por encima de la base de referencia y durante el tiempo que sea necesario.

Habilitar el modo ilimitado

Puede pasar de `unlimited` a `standard` y de `standard` a `unlimited` en cualquier momento, en una instancia en ejecución o que esté detenida. Para obtener más información, consulte Configurar la especificación de crédito en la inicialización y Administrar la especificación de crédito de una instancia de rendimiento ampliable.

Puede configurar `unlimited` como opción de crédito predeterminada en el nivel de cuenta por región de AWS y por familia de instancias de rendimiento ampliable, de modo que todas las nuevas instancias de rendimiento ampliable de la cuenta se lancen mediante la opción de crédito predeterminada. Para obtener más información, consulte Administración de la especificación de crédito predeterminada para una cuenta.

Puede verificar si la instancia de rendimiento ampliable está configurada como `unlimited` o `standard` con la consola de Amazon EC2 o con la AWS CLI. Para obtener más información, consulte Configurar instancias de rendimiento ampliable.

Qué ocurre con los créditos al cambiar entre ilimitadas y estándar

`CPUCreditBalance` es una métrica de CloudWatch que hace un seguimiento del número de créditos que ha acumulado una instancia. `CPUSurplusCreditBalance` es una métrica de CloudWatch que hace un seguimiento del número de créditos sobrantes que ha gastado una instancia.

Cuando cambia una instancia configurada como `unlimited` a `standard`, se produce la siguiente situación:

- El valor de `CPUCreditBalance` permanece sin cambios y se traspasa.
- El valor de `CPUSurplusCreditBalance` se cobra de inmediato.

Cuando una instancia `standard` se cambia a `unlimited`, se produce la siguiente situación:

- El valor de `CPUCreditBalance` que contiene los créditos obtenidos acumulados se traspasa.
- En el caso de instancias T2 Standard, los créditos de inicialización se eliminan del valor de `CPUCreditBalance` y se traspasa el valor de `CPUCreditBalance` restante con los créditos obtenidos acumulados.

Supervisar el uso de crédito

Para saber si la instancia está gastando más créditos de lo que proporciona la base de referencia, puede utilizar las métricas de CloudWatch para realizar un seguimiento de ese uso y configurar alarmas por hora para recibir notificaciones al respecto. Para obtener más información, consulte Supervise los créditos de la CPU en busca de instancias ampliables..

Ejemplos del modo ilimitado para las instancias ampliables

En los siguientes ejemplos se explica el uso de créditos para las instancias configuradas como `unlimited`.

Ejemplos

- Ejemplo 1: Explicación del uso de crédito con T3 ilimitadas
- Ejemplo 2: Explicación del uso de crédito con T2 ilimitadas

Ejemplo 1: Explicación del uso de crédito con T3 ilimitadas

En este ejemplo, puede ver el uso de la CPU de una instancia `t3.nano` iniciada como `unlimited` y cómo gasta los créditos obtenidos y sobrantes para mantener la utilización de la CPU.

Una instancia `t3.nano` obtiene 144 créditos de CPU en un periodo de 24 horas, que puede canjear 144 minutos de uso de la vCPU. Cuando se agota el saldo de créditos de CPU (representado por la métrica CloudWatch de `CPUCreditBalance`), puede gastar créditos de CPU sobrantes que—aún no ha obtenido —para realizar ráfagas durante el tiempo que sea necesario. Como una instancia `t3.nano` obtiene la cantidad máxima de 144 créditos en un periodo de 24 horas, puede gastar créditos sobrantes hasta esa cantidad máxima sin que se realicen cargos inmediatamente. Si gasta más de 144 créditos de CPU, se cobra la diferencia al terminar la hora.

La intención del ejemplo, ilustrado en el gráfico de abajo, es mostrar cómo una instancia puede realizar ráfagas con créditos sobrantes incluso después de haber agotado el `CPUCreditBalance`. El siguiente flujo de trabajo hace referencia a los puntos numerados en el gráfico:

P1 – en la hora 0 en el gráfico, la instancia se inicia como `unlimited` y comienza a obtener créditos inmediatamente. La instancia permanece inactiva desde el momento de su inicialización, (el uso de la CPU es 0%) y no se gasta ningún crédito. Todos los créditos no gastados se acumulan en el saldo de créditos. Durante las primeras 24 horas: `CPUCreditUsage` está a 0 y el valor de `CPUCreditBalance` llega a su máximo de 144.

P2 – durante las siguientes 12 horas, el uso de la CPU está en un 2,5 %, por debajo de la base de referencia del 5 %. La instancia obtiene más créditos de los que gasta, pero el valor de `CPUCreditBalance` no puede sobrepasar su máximo de 144 créditos.

P3: – durante las 24 horas siguientes, el uso de la CPU está en un 7 % (por encima de la base de referencia), lo cual requiere un gasto de 57,6 créditos. La instancia gasta más créditos de los que obtiene y el valor de `CPUCreditBalance` se reduce a 86,4 créditos.


P4: – durante las siguientes 12 horas, el uso de la CPU disminuye al 2,5 % (por debajo de la base de referencia), lo cual requiere un gasto de 36 créditos. Al mismo tiempo, la instancia obtiene 72 créditos. La instancia obtiene más créditos de los que gasta y el valor de `CPUCreditBalance` aumenta a 122 créditos.

P5 – durante las siguientes 5 horas, la instancia se amplía al 100 % del uso de la CPU y gasta un total de 570 créditos para sostener la ampliación. Alrededor de una hora después de iniciarse este periodo, la instancia agota su saldo `CPUCreditBalance` total de 122 créditos, y comienza a gastar créditos sobrantes para mantener una alta utilización de la CPU, lo que suma 448 créditos sobrantes

en este periodo (570-122 = 448). Cuando el valor de `CPUSurplusCreditBalance` alcanza los 144 créditos de CPU (el máximo que una instancia `t3.nano` puede obtener en un periodo de 24 horas), los créditos sobrantes gastados a partir de ese momento no se podrán compensar con los créditos obtenidos. Los créditos sobrantes gastados posteriormente ascienden a 304 créditos (448-144=304), lo que implica un pequeño cargo adicional al final de la hora por 304 créditos.

P6: – durante las siguientes 13 horas, el uso de la CPU es de un 5 % (la base de referencia). La instancia obtiene tantos créditos como gasta, sin exceso para contribuir al saldo `CPUSurplusCreditBalance`. El valor de `CPUSurplusCreditBalance` se mantiene en 144 créditos.

P7 – durante las últimas 24 horas de este ejemplo, la instancia permanece inactiva y el uso de la CPU es del 0 %. Durante este tiempo, la instancia obtiene 144 créditos, los cuales utiliza para el saldo `CPUSurplusCreditBalance`.



Ejemplo 2: Explicación del uso de crédito con T2 ilimitadas

En este ejemplo, puede ver el uso de la CPU de una instancia `t2.nano` iniciada como `unlimited` y cómo gasta los créditos obtenidos y sobrantes para mantener la utilización de la CPU.

Una instancia `t2.nano` obtiene 72 créditos de CPU en un periodo de 24 horas, que puede canjear 72 minutos de uso de la vCPU. Cuando se agota el saldo de créditos de CPU (representado por la métrica CloudWatch de `CPUCreditBalance`), puede gastar créditos de CPU sobrantes que— aún no ha obtenido —para realizar ráfagas durante el tiempo que sea necesario. Como una instancia obtiene la cantidad `t2.nano` de 72 créditos en un periodo de 24 horas, puede gastar créditos

sobrantes hasta esa cantidad máxima sin que se realicen cargos inmediatamente. Si gasta más de 72 créditos de CPU, se cobra la diferencia al terminar la hora.

La intención del ejemplo, ilustrado en el gráfico de abajo, es mostrar cómo una instancia puede realizar ráfagas con créditos sobrantes incluso después de haber agotado el `CPUCreditBalance`. Puede suponer que al inicio de la línea temporal que se muestra en el gráfico, la instancia tiene un saldo de crédito acumulado igual al número máximo de créditos que puede ganar en 24 horas. El siguiente flujo de trabajo hace referencia a los puntos numerados en el gráfico:


1 – en los primeros 10 minutos, `CPUCreditUsage` está a 0 y el valor de `CPUCreditBalance` se mantiene en el máximo de 72.

2: – a las 23:40, a medida que el uso de la CPU aumenta, la instancia gasta créditos de CPU y el valor de `CPUCreditBalance` disminuye.

3: – cerca de las 00:47, la instancia agota todo el crédito de `CPUCreditBalance` y comienza a gastar los créditos sobrantes para mantener la alta utilización de la CPU.

4 – los créditos sobrantes se gastan hasta las 01:55, cuando el valor de `CPUSurplusCreditBalance` alcanza los 72 créditos de CPU. Esto equivale a la cantidad máxima que puede obtener una instancia `t2.nano` en un periodo de 24 horas. Los créditos sobrantes gastados posteriormente no se pueden compensar con los créditos obtenidos en el periodo de 24 horas, lo que implica un pequeño cargo adicional al final de la hora.

5 – la instancia continúa gastando créditos sobrantes hasta aproximadamente las 02:20. En este momento, la utilización de la CPU cae por debajo de la base de referencia y la instancia comienza a obtener 3 créditos por hora (o 0,25 créditos cada 5 minutos), que utiliza para compensar el `CPUSurplusCreditBalance`. Una vez que el valor de `CPUSurplusCreditBalance` llega a 0, la instancia comienza a acumular créditos ganados en su `CPUCreditBalance` a una velocidad de 0,25 créditos cada 5 minutos.



Calcular la factura (instancia de Linux)

Los créditos sobrantes cuestan 0,05 USD por hora de vCPU. La instancia ha gastado aproximadamente 25 créditos sobrantes entre la 01:55 y las 02:20, que equivale a 0,42 horas de vCPU. Los cargos adicionales para esta instancia son de 0,42 horas de vCPU por 0,05 USD/hora de vCPU, que equivale a 0,021 USD, redondeado a 0,02 USD. Esta es la factura de fin de mes para esta instancia de T2 Unlimited:

Amazon Elastic Compute Cloud running Linux/UNIX		
$0.0058 per On Demand Linux t2.nano Instance Hour	720.000 Hrs	$4.18

Amazon Elastic Compute Cloud T2 CPU Credits		
$0.05 per vCPU-Hour of T2 CPU credits	0.420 vCPU-Hours	$0.02

Calcular la factura (instancia de Windows)

Los créditos sobrantes cuestan 0,096 USD por hora de vCPU. La instancia ha gastado aproximadamente 25 créditos sobrantes entre la 01:55 y las 02:20, que equivale a 0,42 horas de vCPU. Los cargos adicionales para esta instancia son de 0,42 horas de vCPU por 0,096 USD/hora de vCPU, que equivale a 0,04032 USD, redondeado a 0,04 USD. Esta es la factura de fin de mes para esta instancia de T2 Unlimited:

Amazon Elastic Compute Cloud running Windows		
$0.0081 per On Demand Windows t2.nano Instance Hour	720.000 Hrs	$5.83

Amazon Elastic Compute Cloud T2 CPU Credits		
$0.096 per vCPU-Hour of T2 CPU credits	0.420 vCPU-Hours	$0.04

Puede crear alertas de facturación para recibir notificaciones cada hora acerca de los cargos acumulados y poder tomar medidas en caso necesario.

Modo estándar para las instancias de rendimiento ampliable

Las instancias de rendimiento ampliable configuradas como `standard` son adecuadas para cargas de trabajo con un uso de la CPU medio situado siempre por debajo de la utilización de la CPU de referencia de la instancia. Para ampliar por encima de la base de referencia, la instancia gasta créditos que ha acumulado en su saldo de créditos de CPU. Si la instancia se está quedando sin créditos acumulados, la utilización de la CPU se reduce gradualmente hasta el nivel de referencia, para que no experimente un descenso brusco del rendimiento cuando se quede sin créditos de CPU acumulados en su saldo. Para obtener más información, consulte Conceptos clave para las instancias de rendimiento ampliables.

Contenido

- Conceptos del modo estándar para las instancias ampliables
  - Cómo funcionan las instancias de rendimiento ampliable estándar
  - Créditos de inicialización
  - Límites de créditos de inicialización
  - Diferencias entre créditos de inicialización y créditos obtenidos
- Ejemplos de modo estándar para las instancias ampliables
  - Ejemplo 1: Explicación del uso del crédito con T3 estándar
  - Ejemplo 2: Explicación del uso del crédito con T2 estándar
    - Periodo 1: 1 – 24 horas
    - Periodo 2: 25 – 36 horas
    - Periodo 3: 37 – 61 horas
    - Periodo 4: 62 – 72 horas
    - Periodo 5: 73 – 75 horas

- Periodo 6: 76 – 90 horas
- Periodo 7: 91 – 96 horas

Conceptos del modo estándar para las instancias ampliables

El modo `standard` es una opción de configuración para instancias de rendimiento ampliable. Se puede habilitar y deshabilitar en cualquier momento para una instancia en ejecución o que esté detenida. Puede configurar `standard` como opción de crédito predeterminada de las cuentas por región de AWS y por familia de instancias de rendimiento ampliable, de modo que todas las nuevas instancias de rendimiento ampliable de la cuenta se lancen mediante la opción de crédito predeterminada.

Cómo funcionan las instancias de rendimiento ampliable estándar

Cuando una instancia de rendimiento ampliable configurada como `standard` está en estado de ejecución, obtiene continuamente (a una resolución de milisegundo) una proporción fija de créditos por hora. Cuando se detiene una instancia T2 Standard, pierde todos los créditos acumulados y se pone a cero su balance de créditos. Cuando se reinicia, recibe un nuevo conjunto de créditos de inicialización y empieza a cumular créditos acumulados. Para las instancias T4g, T3a y T3 estándar, el saldo de créditos de la CPU se mantendrá durante siete días una vez que se detenga la instancia y, luego, se perderá. Si inicia la instancia en un plazo de siete días, no se pierde ningún crédito.

Las instancias T2 estándar reciben dos tipos de créditos de CPU: créditos obtenidos y créditos de inicialización. Cuando una instancia T2 Standard está en estado de ejecución, obtiene continuamente (a una resolución en el nivel de milisegundo) una proporción fija de créditos obtenidos por hora. Al iniciarse, aún no tiene créditos obtenidos para una buena experiencia de startup; por tanto, para proporcionar una buena experiencia de startup, al iniciar recibe créditos de inicialización, que gasta inicialmente mientras acumula créditos obtenidos.

Las instancias T4g, T3a y T3 no reciben créditos de lanzamiento porque admiten el modo Ilimitado. La configuración de crédito de modo ilimitado permite a las instancias T4g, T3a y T3 utilizar tanta CPU como sea necesario para ampliarse por encima de la base de referencia y durante el tiempo que sea necesario.

Créditos de inicialización

En el momento de la inicialización o al iniciarse, las instancias T2 Standard obtienen 30 créditos de inicialización por vCPU, y las instancias T1 Standard obtienen 15 créditos de inicialización.

Por ejemplo, una instancia `t2.micro` tiene una vCPU y obtiene 30 créditos de inicialización y una instancia `t2.xlarge` tiene cuatro vCPU y obtiene 120. Los créditos de inicialización están diseñados para ofrecer una buena experiencia de startup para permitir a las instancias realizar ráfagas inmediatamente después de la inicialización, antes de que hayan acumulado créditos obtenidos.

Los créditos de inicialización se gastan en primer lugar, antes que los créditos obtenidos. Los créditos de inicialización que no se gastan se acumulan en el saldo de créditos de CPU, pero no cuentan para el límite de saldo de créditos de CPU. Por ejemplo, una instancia `t2.micro` tiene un límite de saldo de créditos de CPU de 144 créditos ganados. Si se ha iniciado y ha permanecido inactiva durante más de 24 horas, su saldo de créditos de CPU alcanza 174 (30 créditos de inicialización + 144 créditos obtenidos), que está por encima del límite. Sin embargo, después de que la instancia gaste los 30 créditos de inicialización, el saldo de créditos no podrá volver a superar los 144. Para obtener más información acerca del límite de saldo de créditos de la CPU obtenidos en función del tamaño de cada instancia, consulte la tabla de créditos.

La siguiente tabla enumera la adjudicación inicial de créditos de CPU recibidos en el momento de inicialización o comienzo, y la cantidad de vCPU.

Tipo de instancia	Créditos de inicialización	vCPU
`t1.micro`	15	1
`t2.nano`	30	1
`t2.micro`	30	1
`t2.small`	30	1
`t2.medium`	60	2
`t2.large`	60	2
`t2.xlarge`	120	4
`t2.2xlarge`	240	8

Límites de créditos de inicialización

Hay un límite en el número de veces que las instancias T2 Standard pueden recibir créditos de inicialización. El límite predeterminado es de 100 inicializacións o comienzos de todas las instancias T2 Standard combinados por cuenta, por región, durante un periodo de 24 horas. Por ejemplo, el límite se alcanza cuando se detiene una instancia y se inicia 100 veces en un período de 24 horas o cuando se inician 100 instancias dentro de un período de 24 horas u otras combinaciones que equivalen a 100 inicios. Es posible que las cuentas nuevas tengan un límite inferior que aumenta con el tiempo según el uso que le dé.

> **Tip**
>
> Para asegurarse de que sus cargas de trabajo siempre contarán con el rendimiento que requieren, cambie a Modo ilimitado para las instancias de rendimiento ampliable o considere la posibilidad de usar una instancia mayor.

Diferencias entre créditos de inicialización y créditos obtenidos

En la siguiente tabla se enumeran las diferencias entre los créditos de inicialización y los créditos obtenidos.

	Créditos de inicialización	Créditos obtenidos
Tasa de obtención de créditos	En el momento de la inicialización o al iniciarse, las instancias T2 Standard obtienen 30 créditos de inicialización por vCPU. Si la instancia T2 cambia de `unlimited` a `standard`, no obtiene créditos de inicialización en el momento del cambio.	En función de su tamaño, cada instancia T2 gana continuamente (a una resolución en el nivel de milisegun do) una proporción fija de créditos de CPU por hora. Para obtener más información acerca del número de créditos de la CPU obtenidos por tamaño de instancia, consulte la tabla de créditos.
Límite de obtención de créditos	El límite para recibir créditos de inicialización es de 100 inicializacións o inicios de todas las instancias T2 Standard combinadas por cuenta,	Una instancia T2 no puede acumular más créditos que el límite de saldo de crédito de CPU. Si el saldo de créditos de CPU ha llegado a su

	Créditos de inicialización	Créditos obtenidos
	por región, durante un periodo de 24 horas. Es posible que las cuentas nuevas tengan un límite inferior que aumenta con el tiempo según el uso que le dé.	límite, se descarta cualquier crédito obtenido después de haber alcanzado el límite. Los créditos de inicialización no cuentan para el límite. Para obtener más información acerca del límite de saldo de créditos de la CPU obtenidos en función del tamaño de la instancia T2, consulte la tabla de créditos.
Uso de créditos	Los créditos de inicialización se gastan en primer lugar, antes que los créditos obtenidos.	Los créditos obtenidos solo se gastan después de agotar todos los créditos de inicialización.
Vencimiento de créditos	Cuando una instancia T2 Standard está en ejecución, los créditos de inicialización no caducan. Cuando una instancia T2 Standard se detiene o cambia a T2 Unlimited, se pierden todos los créditos de inicialización.	Cuando una instancia T2 está en ejecución, los créditos que se han acumulado no caducan. Cuando se detiene la instancia T2, todos los créditos acumulados obtenidos se pierden.

El seguimiento del número de créditos de inicialización acumulados y créditos obtenidos acumulados se realiza mediante la métrica de CloudWatch `CPUCreditBalance`. Para obtener más información, consulte `CPUCreditBalance` en la tabla de métricas de CloudWatch.

Ejemplos de modo estándar para las instancias ampliables

En los siguientes ejemplos se explica el uso de créditos cuando las instancias se configuran como `standard`.

Ejemplos

- Ejemplo 1: Explicación del uso del crédito con T3 estándar
- Ejemplo 2: Explicación del uso del crédito con T2 estándar

Ejemplo 1: Explicación del uso del crédito con T3 estándar

En este ejemplo, puede ver cómo una instancia `t3.nano` iniciada como `standard` obtiene, acumula y gasta créditos obtenidos. Vea cómo el saldo de créditos refleja los créditos obtenidos acumulados.

Una instancia `t3.nano` en ejecución obtiene 144 créditos cada 24 horas. Su límite de saldo de créditos es 144 créditos obtenidos. Una vez que se ha alcanzado el límite, cualquier nuevo crédito que se gane se descarta. Para obtener más información acerca del número de créditos que se pueden obtener y acumular, consulte la tabla de créditos.

Puede iniciar una instancia T3 Standard y utilizarla inmediatamente. O puede iniciar una instancia T3 Standard y dejarla inactiva durante unos días antes de ejecutar aplicaciones en ella. El número de créditos acumulados o gastados dependerá de si una instancia se usa o permanece inactiva. Si una instancia permanece inactiva durante 24 horas desde el momento en que se ha iniciado, el saldo de créditos alcanza su límite, que es el número máximo de créditos obtenidos acumulados que se puede acumular.

En este ejemplo, se describe una instancia que permanece inactiva durante 24 horas a partir del momento en que se ha iniciado, y se le guía paso a paso por siete periodos de tiempo a lo largo de un periodo de 96 horas, mostrando la frecuencia a la que se obtienen, acumulan, gastan y descartan los créditos, así como el valor del saldo de créditos al final de cada periodo.

El siguiente flujo de trabajo hace referencia a los puntos numerados en el gráfico:

P1 – en la hora 0 en el gráfico, la instancia se inicia como `standard` y comienza a obtener créditos inmediatamente. La instancia permanece inactiva desde el momento de su inicialización, (el uso de la CPU es 0%) y no se gasta ningún crédito. Todos los créditos no gastados se acumulan en el saldo de créditos. Durante las primeras 24 horas: `CPUCreditUsage` está a 0 y el valor de `CPUCreditBalance` llega a su máximo de 144.

P2 – durante las siguientes 12 horas, el uso de la CPU está en un 2,5 %, por debajo de la base de referencia del 5 %. La instancia obtiene más créditos de los que gasta, pero el valor de `CPUCreditBalance` no puede sobrepasar su máximo de 144 créditos. Los créditos obtenidos por encima del límite se descartan.

P3: – durante las 24 horas siguientes, el uso de la CPU está en un 7 % (por encima de la base de referencia), lo cual requiere un gasto de 57,6 créditos. La instancia gasta más créditos de los que obtiene y el valor de `CPUCreditBalance` se reduce a 86,4 créditos.


P4: – durante las siguientes 12 horas, el uso de la CPU disminuye al 2,5 % (por debajo de la base de referencia), lo cual requiere un gasto de 36 créditos. Al mismo tiempo, la instancia obtiene 72

créditos. La instancia obtiene más créditos de los que gasta y el valor de `CPUCreditBalance` aumenta a 122 créditos.

P5: durante las dos horas siguientes, la instancia se amplía al 60 % del uso de la CPU y gasta todo el valor de `CPUCreditBalance` de 122 créditos. Al final de este periodo, con `CPUCreditBalance` a cero, se fuerza a bajar el uso de la CPU al nivel de utilización de referencia del 5 %. Durante el uso de la base de referencia, la instancia obtiene tantos créditos como gasta.

P6: – durante las 14 horas siguientes, el uso de la CPU es de un 5 % (la base de referencia). La instancia adquiere tantos créditos como gasta. El valor de `CPUCreditBalance` se mantiene en 0 créditos.

P7 – durante las últimas 24 horas de este ejemplo, la instancia permanece inactiva y el uso de la CPU es del 0 %. Durante este tiempo, la instancia adquiere 144 créditos, que se acumula en su saldo `CPUCreditBalance`.



Ejemplo 2: Explicación del uso del crédito con T2 estándar

En este ejemplo, puede ver cómo una instancia `t2.nano` iniciada como `standard` obtiene, acumula y gasta créditos obtenidos y de inicialización. Verá cómo el saldo de créditos refleja no solo los créditos obtenidos acumulados, sino también los créditos de inicialización acumulados.

Una instancia `t2.nano` obtiene 30 créditos de inicialización cuando se inicia y 72 créditos cada 24 horas. El límite de su saldo de créditos es de 72 créditos obtenidos; los créditos de inicialización no cuentan para este límite. Una vez que se ha alcanzado el límite, cualquier nuevo crédito que se gane se descarta. Para obtener más información acerca del número de créditos que se pueden obtener y


acumular, consulte la tabla de créditos. Para obtener más información acerca de los límites, consulte Límites de créditos de inicialización.

Puede iniciar una instancia T2 Standard y utilizarla inmediatamente. O puede iniciar una instancia T2 Standard y dejarla inactiva durante unos días antes de ejecutar aplicaciones en ella. El número de créditos acumulados o gastados dependerá de si una instancia se usa o permanece inactiva. Si una instancia permanece inactiva durante 24 horas desde el momento en que se ha iniciado, el saldo de créditos aparecerá por encima del límite debido a que el saldo refleja tanto los créditos obtenidos acumulados como los créditos de inicialización acumulados. Sin embargo, una vez que se usa la CPU, los créditos de inicialización se gastan en primer lugar. A partir de ese momento, el límite siempre refleja la cantidad máxima de créditos obtenidos que se pueden acumular.

En este ejemplo, se describe una instancia que permanece inactiva durante 24 horas a partir del momento en que se ha iniciado, y se le guía paso a paso por siete periodos de tiempo a lo largo de un periodo de 96 horas, mostrando la frecuencia a la que se obtienen, acumulan, gastan y descartan los créditos, así como el valor del saldo de créditos al final de cada periodo.

Periodo 1: 1 – 24 horas

En la hora 0 en el gráfico, la instancia T2 se inicia como `standard` y obtiene inmediatamente 30 créditos de inicialización. La instancia sigue obteniendo créditos mientras está en el estado de ejecución. La instancia permanece inactiva desde el momento de su inicialización, (el uso de la CPU es 0%) y no se gasta ningún crédito. Todos los créditos no gastados se acumulan en el saldo de créditos. Aproximadamente 14 horas después de la inicialización, el saldo de créditos es de 72 (30 créditos de inicialización + 42 créditos obtenidos), que es el equivalente a lo que la instancia puede obtener en 24 horas. 24 horas después de la inicialización, el saldo de créditos supera los 72 créditos, puesto que los créditos de inicialización no gastados se acumulan— en el saldo de créditos (el saldo de créditos es de 102 créditos: 30 créditos de inicialización + 72 créditos obtenidos).



Métrica	Valor
Tasa de gasto de créditos	0 créditos cada 24 horas (0% de uso de la CPU)
Tasa de obtención de créditos	72 créditos cada 24 horas
Tasa de descarte de créditos	0 créditos cada 24 horas
Saldo de créditos	102 créditos (30 créditos de inicialización + 72 créditos obtenidos)


Conclusión

Si no hay uso de la CPU después de la inicialización, la instancia acumula más créditos de los que puede obtener en 24 horas (30 créditos de inicialización + 72 créditos obtenidos = 102 créditos).

En una situación real, una instancia de EC2 consume una pequeña cantidad de créditos mientras se inicia y ejecuta, lo que impide que el saldo alcance el valor máximo teórico de este ejemplo.

Periodo 2: 25 – 36 horas

Durante las siguientes 12 horas, la instancia sigue inactiva y continúa obteniendo créditos, pero el saldo de créditos no aumenta. Se detiene en 102 créditos (30 créditos de inicialización + 72 créditos obtenidos). El saldo de créditos ha llegado a su límite de 72 créditos obtenidos acumulados, por lo que se descartan los créditos recién obtenidos.



Métrica	Valor
Tasa de gasto de créditos	0 créditos cada 24 horas (0% de uso de la CPU)
Tasa de obtención de créditos	72 créditos cada 24 horas (3 créditos por hora)
Tasa de descarte de créditos	72 créditos cada 24 horas (100% de tasa de obtención de créditos)
Saldo de créditos	102 créditos (30 créditos de inicialización + 72 créditos obtenidos) — el saldo no cambia.


Conclusión

Una instancia obtiene créditos constantemente, pero no puede acumular más créditos obtenidos si el saldo de créditos ha alcanzado su límite. Una vez que se ha alcanzado el límite, cualquier nuevo crédito que se obtenga se descarta. Los créditos de inicialización no cuentan para el límite de saldo de créditos. Si el saldo incluye los créditos de inicialización acumulados, aparecerá por encima del límite.

Periodo 3: 37 – 61 horas

Durante las siguientes 25 horas, la instancia utiliza el 2% de la CPU, lo que requiere 30 créditos. En el mismo periodo, obtiene 75 créditos, pero el saldo de créditos disminuye. El saldo disminuye

porque los créditos de inicialización acumulados se gastan en primer lugar, mientras que los créditos recién obtenidos se descartan debido a que el saldo de créditos ha alcanzado el límite de 72 créditos obtenidos.



Métrica	Valor
Tasa de gasto de créditos	28,8 créditos cada 24 horas (1,2 créditos por hora, 2% de uso de la CPU, 40% de tasa de obtención de créditos): 30— créditos en 25 horas
Tasa de obtención de créditos	72 créditos cada 24 horas
Tasa de descarte de créditos	72 créditos cada 24 horas (100% de tasa de obtención de créditos)
Saldo de créditos	72 créditos (30 créditos de inicialización gastados; 72 créditos obtenidos sin gastar)


Conclusión

Una instancia gasta los créditos de inicialización antes que los créditos obtenidos. Los créditos de inicialización no cuentan para el límite de créditos. Una vez que se han gastado los créditos de inicialización, el saldo nunca podrá superar lo que se puede obtener en 24 horas. Además, una instancia que se está ejecutando no puede obtener más créditos de inicialización.

Periodo 4: 62 – 72 horas

Durante las siguientes 11 horas, la instancia utiliza el 2% de la CPU, lo que requiere 13.2 créditos. Este es el mismo uso de la CPU que el del periodo anterior, pero el saldo no disminuye. Permanece en 72 créditos.

El saldo no disminuye porque la tasa de obtención de créditos es superior a la tasa de gasto de créditos. En el intervalo en el que la instancia gasta 13,2 créditos, también obtiene 33. Sin embargo, el límite del saldo es de 72 créditos, por lo que se descartarán todos los créditos obtenidos que superen dicho límite. El saldo se detiene en 72 créditos, no en 102 créditos como ocurre en el periodo 2, ya que no hay créditos de inicialización acumulados.



Métrica	Valor
Tasa de gasto de créditos	28,8 créditos cada 24 horas (1,2 créditos por hora, 2% de uso de la CPU, 40% de tasa de obtención de créditos): 13,2 créditos— en 11 horas
Tasa de obtención de créditos	72 créditos cada 24 horas
Tasa de descarte de créditos	43.2 créditos cada 24 horas (60% de tasa de obtención de créditos)


Métrica	Valor
Saldo de créditos	72 créditos (0 créditos de inicialización, 72 créditos obtenidos) — el saldo ha alcanzado su límite

Conclusión

Una vez que se han gastado los créditos de inicialización, el límite del saldo de créditos viene determinado por el número de créditos que puede obtener una instancia en 24 horas. Si una instancia obtiene más créditos de los que gasta, se descartarán los créditos obtenidos que superen el límite.

Periodo 5: 73 – 75 horas

Durante las siguientes tres horas, la instancia llega al 20% de uso de la CPU, lo que requiere 36 créditos. La instancia obtiene nueve créditos durante las mismas tres horas, lo que da como resultado una disminución neta del saldo de 27 créditos. Al finalizar las tres horas, el saldo de créditos es de 45 créditos obtenidos acumulados.



Métrica	Valor
Tasa de gasto de créditos	288 créditos cada 24 horas (12 créditos por hora, 20% de uso de la CPU, 400% de tasa

Métrica	Valor
	de obtención de créditos): 36 créditos— en 3 horas
Tasa de obtención de créditos	72 créditos cada 24 horas (9 créditos en 3 horas)
Tasa de descarte de créditos	0 créditos cada 24 horas
Saldo de créditos	45 créditos (saldo anterior (72) - créditos gastados (36) + créditos obtenidos (9)) — el saldo disminuye a un ritmo de 216 créditos cada 24 horas (tasa de gasto 288/24 + tasa de obtención 72/24 = tasa de disminución del saldo 216/24)

Conclusión


Si una instancia gasta más créditos de los que obtiene, su saldo de créditos disminuye.

Periodo 6: 76 – 90 horas

Durante las siguientes 15 horas, la instancia utiliza el 2% de la CPU, lo que requiere 18 créditos. Este es el mismo uso de la CPU que en los períodos 3 y 4. Sin embargo, el saldo aumenta en este periodo, mientras que disminuyó en el periodo 3 y se estabilizó en el periodo 4.

En el periodo 3, los créditos de inicialización acumulados se gastaron, y los créditos recién obtenidos que superaban el límite de créditos se descartaron, dando como resultado una disminución del saldo de créditos. En el periodo 4, la instancia ha gastado menos créditos de los que ha obtenido. Los créditos obtenidos que superaban el límite se descartaron, por lo que el saldo se mantuvo en su máximo de 72 créditos.

En este periodo no hay créditos de inicialización acumulados, y el número de créditos obtenidos acumulados en el saldo está por debajo del límite. No se ha descartado ningún crédito obtenido. Además, la instancia obtiene más créditos de los que gasta, lo que da como resultado un incremento en el saldo de créditos.



Métrica	Valor
Tasa de gasto de créditos	28,8 créditos cada 24 horas (1,2 créditos por hora, 2% de uso de la CPU, 40% de tasa de obtención de créditos): 18 créditos— en 15 horas
Tasa de obtención de créditos	72 créditos cada 24 horas (45 créditos en 15 horas)
Tasa de descarte de créditos	0 créditos cada 24 horas
Saldo de créditos	72 créditos (el saldo aumenta a un ritmo de 43,2 créditos— cada 24 horas: tasa de cambio = tasa de gasto 28,8/24 + tasa de obtención 72/24)

Conclusión


Si una instancia gasta menos créditos de los que obtiene, su saldo de créditos aumenta.

Periodo 7: 91 – 96 horas

Durante las seis horas siguientes, la instancia —permanece inactiva —(el uso de la CPU es del 0 %) y no se gasta ningún crédito. Este es el mismo uso de la CPU que el del periodo 2, pero el saldo no

se detiene en 102 créditos, se detiene —en 72 créditos, que es el límite de saldo de créditos de la instancia.

En el periodo 2, el saldo de créditos incluía 30 créditos de inicialización acumulados. Los créditos de inicialización se gastaron en el periodo 3. Una instancia en ejecución no puede obtener más créditos de inicialización. Una vez alcanzado el límite de saldo de créditos, se descartarán todos los créditos obtenidos que superen dicho límite.



Métrica	Valor
Tasa de gasto de créditos	0 créditos cada 24 horas (0% de uso de la CPU)
Tasa de obtención de créditos	72 créditos cada 24 horas
Tasa de descarte de créditos	72 créditos cada 24 horas (100% de tasa de obtención de créditos)
Saldo de créditos	72 créditos (0 créditos de inicialización, 72 créditos obtenidos)

Conclusión

Una instancia obtiene créditos constantemente, pero no puede acumular más créditos obtenidos si se ha alcanzado el límite de saldo de créditos. Una vez que se ha alcanzado el límite, cualquier nuevo crédito que se obtenga se descarta. El límite de saldo de créditos viene determinado por el

número de créditos que puede obtener una instancia en 24 horas. Para obtener más información acerca de los límites de saldo de créditos, consulte la tabla de créditos.

Configurar instancias de rendimiento ampliable

Los pasos para iniciar, supervisar y modificar estas instancias de rendimiento ampliable (instancias T) son similares. La diferencia principal es la especificación de crédito predeterminada en la inicialización.

Cada familia de instancias T incluye la siguiente especificación de crédito predeterminada:

- Las instancias T4g, T3a y T3 se lanzan como `unlimited`
- Las instancias T3 en un host dedicado se inician como `standard`
- Las instancias T2 se inician como `standard`

Puede cambiar la especificación de crédito predeterminada para la cuenta.

Tareas

- Configurar la especificación de crédito en la inicialización
- Configure un grupo de escalado automático para establecer la especificación de crédito como unlimited
- Administrar la especificación de crédito de una instancia de rendimiento ampliable
- Administración de la especificación de crédito predeterminada para una cuenta

Configurar la especificación de crédito en la inicialización

Puede inicializar sus instancias T con una especificación de crédito de `unlimited` o `standard`.

En los siguientes procedimientos, se describe cómo usar la consola de EC2 o la AWS CLI. Para obtener información sobre el uso de un grupo de escalado automático, consulte Configure un grupo de escalado automático para establecer la especificación de crédito como unlimited.

Console

Para configurar la especificación de crédito de una instancia en el momento de la inicialización

1. Siga el procedimiento para lanzar una instancia.
2. En Instance type (Tipo de instancia), elija un tipo de instancia T.

3. Amplíe Advanced details (Detalles avanzados). Para Especificación de crédito, seleccione una especificación de crédito.
4. En el panel Resumen, revise la configuración de la instancia y, a continuación, elija Iniciar instancia.

AWS CLI

Para establecer la especificación de crédito de una instancia en el momento de la inicialización

Utilice el comando run-instances con la opción `--credit-specification`.

```
--credit-specification CpuCredits=unlimited
```

PowerShell

Para establecer la especificación de crédito de una instancia en el momento de la inicialización

Utilice el cmdlet New-EC2Instance con el parámetro `-CreditSpecification_CpuCredit`.

```
-CreditSpecification_CpuCredit unlimited
```

Configure un grupo de escalado automático para establecer la especificación de crédito como unlimited

Cuando las instancias T se inician o inician, necesitan créditos de CPU para obtener una buena experiencia durante el proceso de arranque. Si utiliza un grupo de Auto Scaling para iniciar las instancias, recomendamos que configure las instancias como `unlimited`. Si lo hace, las instancias utilizan créditos sobrantes cuando el grupo de Auto Scaling las inicia o las reinicia automáticamente. Usar créditos sobrantes evita que haya posibles restricciones de rendimiento.

Crear una plantilla de lanzamiento

Debe utilizar una plantilla de inicialización para iniciar instancias como `unlimited` en un grupo de Auto Scaling. La configuración de inicialización no permite iniciar instancias como `unlimited`.

Console

Para crear una plantilla de inicialización que establezca la especificación de crédito

1. Siga el procedimiento Crear una plantilla de lanzamiento mediante la configuración avanzada en la Guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling.
2. En Launch template contents (Contenido de la plantilla de inicialización), para Instance type (Tipo de instancia), elija un tamaño de instancia.
3. Para iniciar instancias como `unlimited` en un grupo de Auto Scaling, en Advanced details (Detalles avanzados), para Credit specification (Especificación de crédito), elija Unlimited (Ilimitado).
4. Cuando haya terminado de definir los parámetros de la plantilla de inicialización, elija Create launch template (Crear plantilla de inicialización).

AWS CLI

Para crear una plantilla de inicialización que establezca la especificación de crédito

Use el comando create-launch-template.

```
aws ec2 create-launch-template \
    --launch-template-name my-launch-template \
    --version-description FirstVersion \
    --launch-template-data CreditSpecification={CpuCredits=unlimited}
```

PowerShell

Para crear una plantilla de inicialización que establezca la especificación de crédito

Utilice el cmdlet New-EC2LaunchTemplate. Defina la especificación de crédito para los datos de la plantilla de inicialización de la siguiente manera.

```
$creditSpec = New-Object Amazon.EC2.Model.CreditSpecificationRequest
$creditSpec.CpuCredits = "unlimited"
$launchTemplateData = New-Object Amazon.EC2.Model.RequestLaunchTemplateData
$launchTemplateData.CreditSpecification = $creditSpec
```

Asociación de un grupo de Auto Scaling con una plantilla de inicialización

Para asociar la plantilla de inicialización a un grupo de Auto Scaling, cree el grupo de Auto Scaling con la plantilla de inicialización o añada dicha plantilla a un grupo de Auto Scaling existente.

Console

Crear un grupo de escalado automático mediante una plantilla de inicialización

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En la barra de navegación de la parte superior de la pantalla, seleccione la misma región que utilizó cuando creó la plantilla de inicialización.
3. En el panel de navegación, elija Auto Scaling Groups (Grupos de), Create Auto Scaling group (Crear grupo de).
4. Elija Launch Template (Plantilla de inicialización), seleccione la plantilla de inicialización y, a continuación, elija Next Step (Paso siguiente).
5. Complete los campos para el grupo de Auto Scaling. Cuando haya terminado de revisar las opciones de configuración de la página Review (Revisar), elija Create Auto Scaling group (Crear grupo de Auto Scaling). Para obtener más información, consulte Crear un grupo de escalado automático mediante una plantilla de inicialización en la Guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling.

Agregar una plantilla de inicialización a un grupo de escalado automático existente

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En la barra de navegación de la parte superior de la pantalla, seleccione la misma región que utilizó cuando creó la plantilla de inicialización.
3. En el panel de navegación, elija Auto Scaling Groups (Grupos de).
4. En la lista de grupos de Auto Scaling, seleccione un grupo de Auto Scaling y elija Actions (Acciones), Edit (Editar).
5. En la pestaña Details (Detalles), en Launch Template (Plantilla de inicialización), elija una plantilla de inicialización y, a continuación, Save (Guardar).

AWS CLI

Crear un grupo de escalado automático mediante una plantilla de inicialización

Utilice el comando create-auto-scaling-group y especifique el parámetro `--launch-template`.

Agregar una plantilla de inicialización a un grupo de escalado automático existente

Utilice el comando update-auto-scaling-group y especifique el parámetro `--launch-template`.

PowerShell

Crear un grupo de escalado automático mediante una plantilla de inicialización

Utilice el cmdlet New-AsAutoScalingGroup y especifique el parámetro `-LaunchTemplate_LaunchTemplateId` o `-LaunchTemplate_LaunchTemplateName`.

Agregar una plantilla de inicialización a un grupo de escalado automático existente

Utilice el cmdlet Update-ASAutoScalingGroup y especifique el parámetro `-LaunchTemplate_LaunchTemplateId` o `-LaunchTemplate_LaunchTemplateName`.

Administrar la especificación de crédito de una instancia de rendimiento ampliable

Puede cambiar la especificación de crédito de una instancia T en ejecución o detenida en cualquier momento entre `unlimited` y `standard`.

Tenga en cuenta que, en el modo `unlimited`, una instancia puede gastar los créditos sobrantes, lo que podría generar un cargo adicional. Para obtener más información, consulte Los créditos sobrantes pueden generar costos.

Console

Para administrar la especificación de crédito de una instancia

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija instancias.
3. (Opcional) Seleccione una instancia. En la pestaña Detalles, busque Especificación de crédito. El valor es `unlimited` o `standard`.
4. (Opcional) Para modificar la especificación de crédito de varias instancias a la vez, selecciónelas todas.
5. Elija Actions (Acciones), Instance settings (Configuración de la instancia), Change credit specification (Cambiar especificación de crédito). Esta opción solo se activa si ha seleccionado una instancia T.

6. Para el modo Ilimitado, marque o desmarque la casilla situada junto a cada ID de instancia.

AWS CLI

Para obtener la especificación de crédito de una instancia

Utilice el comando describe-instance-credit-specifications. Si no especifica un ID de instancia, se devuelven todas las instancias con la especificación de crédito de `unlimited`. El resultado también incluiría las instancias que se configuraron previamente con la especificación de crédito `unlimited`. Por ejemplo, si redimensiona una instancia T3 a una instancia M4, mientras está configurada como `unlimited`, Amazon EC2 devuelve la instancia M4.

```
aws ec2 describe-instance-credit-specifications \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --query InstanceCreditSpecifications[].CpuCredits \
    --output text
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
unlimited
```

Para establecer la especificación de crédito de una instancia

Utilice el comando modify-instance-credit-specification.

```
aws ec2 modify-instance-credit-specification \
    --region us-east-1 \
    --instance-credit-specification
 "InstanceId=i-1234567890abcdef0,CpuCredits=unlimited"
```

PowerShell

Para obtener la especificación de crédito de una instancia

Utilice el cmdlet Get-EC2CreditSpecification.

```
(Get-EC2CreditSpecification `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0).CpuCredits
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
unlimited
```

Para establecer la especificación de crédito de una instancia

Utilice el cmdlet Edit-EC2InstanceCreditSpecification.

```
Edit-EC2InstanceCreditSpecification `
    -Region us-east-1 `
    -InstanceCreditSpecification @({InstanceId="i-1234567890abcdef0"
 CpuCredits="unlimited"})
```

Administración de la especificación de crédito predeterminada para una cuenta

Cada familia de instancias T incluye una especificación de crédito predeterminada. Puede cambiar la especificación de crédito predeterminada de cada familia de instancias T en las cuentas por región de AWS. Los valores válidos para la especificación de crédito predeterminada son `unlimited` y `standard`.

Si utiliza el asistente de inicialización de instancias en la consola de EC2 para iniciar instancias, el valor que seleccione para la especificación de crédito invalida la especificación de crédito predeterminada de las cuentas. Si utiliza AWS CLI para iniciar instancias, todas las instancias T nuevas de la cuenta se inician mediante la especificación de crédito predeterminada. La especificación de crédito para las instancias existentes en ejecución o detenidas no se ve afectada.

Consideración

La especificación de crédito predeterminada de una familia de instancias solo se puede modificar una vez en un periodo de 5 minutos y hasta cuatro veces en un periodo de 24 horas sucesivas.

Console

Para administrar la especificación de crédito predeterminada

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Para cambiar la Región de AWS, utilice el Selector de regiones ubicado en la esquina superior derecha de la página.
3. En el panel de navegación, elija Panel.
4. En la tarjeta Atributos de la cuenta, en Configuración, seleccione Especificación de crédito predeterminada.

5. Seleccione Manage (Administrar).
6. Para cada familia de instancias, elija Unlimited (Ilimitado) o Standard (Estándar)y, a continuación, seleccione Update (Actualizar).

AWS CLI

Para obtener la especificación de crédito predeterminada

Utilice el comando get-default-credit-specification.

```
aws ec2 get-default-credit-specification \
    --region us-east-1 \
    --instance-family t2 \
    --query InstanceFamilyCreditSpecifications[].CpuCredits \
    --output text
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
standard
```

Para establecer la especificación de crédito predeterminada

Utilice el comando modify-default-credit-specification. En el siguiente ejemplo se establece el valor en `unlimited`.

```
aws ec2 modify-default-credit-specification \
    --region us-east-1 \
    --instance-family t2 \
    --cpu-credits unlimited
```

PowerShell

Para obtener la especificación de crédito predeterminada

Utilice el cmdlet Get-EC2DefaultCreditSpecification.

```
(Get-EC2DefaultCreditSpecification `
    -Region us-east-1 `
    -InstanceFamily t2).CpuCredits
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
standard
```

Para establecer la especificación de crédito predeterminada

Utilice el cmdlet Edit-EC2DefaultCreditSpecification. En el siguiente ejemplo se establece el valor en `unlimited`.

```
Edit-EC2DefaultCreditSpecification `
    -Region us-east-1 `
    -InstanceFamily t2 `
    -CpuCredit unlimited
```

Supervise los créditos de la CPU en busca de instancias ampliables.

Amazon EC2 envía métricas a Amazon CloudWatch. Puede ver las métricas de crédito de CPU en las métricas por instancia de Amazon EC2 de la consola de CloudWatch o mediante la AWS CLI para enumerar las métricas de cada instancia. Para obtener más información, consulte Métricas de CloudWatch que están disponibles para sus instancias.

Contenido

- Métricas de CloudWatch adicionales para las instancias de rendimiento ampliable
- Calcular el uso de crédito de CPU

Métricas de CloudWatch adicionales para las instancias de rendimiento ampliable

Las instancias de rendimiento ampliable tienen estas métricas de CloudWatch adicionales, que se actualizan cada cinco minutos:

- `CPUCreditUsage` – el número total de créditos de CPU que se han gastado durante el periodo de medición.
- `CPUCreditBalance` – el número de créditos de la CPU que ha acumulado una instancia. Este saldo se agota cuando la CPU realiza ráfagas y los créditos de CPU se gastan más rápido de lo que se obtienen.
- `CPUSurplusCreditBalance` – el número de créditos de CPU sobrantes que se han gastado para mantener la utilización de la CPU cuando el valor de `CPUCreditBalance` es igual a cero.

- `CPUSurplusCreditsCharged` – el número de créditos de CPU sobrantes que superen la cantidad máxima de créditos de CPU que se pueden obtener en un periodo de 24 horas y que, por lo tanto, generan gastos adicionales.

Las dos últimas métricas son aplicables solo a instancias configuradas como `unlimited`.

En la siguiente tabla se describen las métricas de CloudWatch para instancias de rendimiento ampliable. Para obtener más información, consulte Métricas de CloudWatch que están disponibles para sus instancias.

Métrica	Descripción
`CPUCreditUsage`	La cantidad de créditos de CPU gastados por la instancia para la utilización de la CPU. Un crédito de CPU equivale a una vCPU ejecutándose al 100% de utilización durante un minuto o una combinación equivalente de unidades de vCPU, utilización y tiempo (por ejemplo, una vCPU ejecutándose al 50% durante dos minutos o dos vCPU ejecutándose al 25% durante dos minutos). Las métricas de créditos de CPU solo están disponibles cada cinco minutos. Si especifica un periodo superior a cinco minutos, use la estadística `Sum` en lugar de `Average`. Unidades: créditos (vCPU/minutos)
`CPUCreditBalance`	La cantidad de créditos de la CPU obtenidos que una instancia ha acumulado desde que se lanzó o se inició. Para T2 Standard, el `CPUCreditBalance` incluye además el número de créditos de inicialización que se han acumulado. Los créditos se acumulan en el saldo de créditos una vez obtenidos y se eliminan del saldo de créditos cuando se gastan. El saldo de créditos tiene un límite máximo, determinado por el tamaño de la instancia. Una vez que se ha alcanzado el límite, los nuevos créditos obtenidos se descartarán. Para T2 Standard, los créditos de inicialización no cuentan para el límite.

Métrica	Descripción
	Los créditos de `CPUCreditBalance` están disponibles para que la instancia los gaste a fin de aumentar la utilización de la CPU por encima de la referencia. Cuando una instancia está en ejecución, los créditos en el `CPUCreditBalance` no caducan. Cuando se detiene una instancia T4g, T3a o T3, el valor `CPUCreditBalance` se mantiene durante siete días. A partir de ese momento, se pierden todos los créditos acumulados. Cuando se detiene una instancia T2, el valor de `CPUCreditBalance` no se mantiene y se pierden todos los créditos acumulados. Las métricas de créditos de CPU solo están disponibles cada cinco minutos. Unidades: créditos (vCPU/minutos)
`CPUSurplusCreditBalance`	La cantidad de créditos sobrantes que ha gastado una instancia `unlimited` cuando su valor `CPUCreditBalance` es igual a cero. El valor de `CPUSurplusCreditBalance` se compensa con los créditos de CPU obtenidos. Si el número de créditos sobrantes supera el número máximo de créditos que la instancia puede ganar en un periodo de 24 horas, los créditos sobrantes gastados por encima del máximo implican un cargo adicional. Unidades: créditos (vCPU/minutos)

Métrica	Descripción
`CPUSurplusCreditsCharged`	La cantidad de créditos sobrantes gastados que no se han compensado con créditos de CPU obtenido y, por lo tanto, implican un cargo adicional. Los créditos sobrantes gastados se cobran cuando se da alguno de los casos siguientes: • Los créditos sobrantes gastados superan el número máximo de créditos que la instancia puede obtener en un periodo de 24 horas. Los créditos sobrantes gastados por encima de la cantidad máxima se cobran al final de la hora. • La instancia se detiene o se termina. • La instancia se cambia de `unlimited` a `standard`. Unidades: créditos (vCPU/minutos)

Calcular el uso de crédito de CPU

El uso de créditos de CPU en las instancias se calcula mediante las métricas de CloudWatch de las instancias descritas en la tabla anterior.

Amazon EC2 envía las métricas a CloudWatch cada cinco minutos. Una referencia al valor anterior de una métrica en cualquier momento implica el valor previo de la métrica enviado hace 5 minutos.

Calcular el uso del crédito de la CPU para instancias estándar

- El saldo de créditos de CPU aumenta si el uso de la CPU cae por debajo de la base de referencia, cuando la cantidad de créditos gastados es menor que la obtenida en el intervalo anterior de 5 minutos.
- El saldo de créditos de CPU disminuye si el uso de la CPU supera la base de referencia, cuando la cantidad de créditos gastados es mayor que la obtenida en el intervalo anterior de 5 minutos.

La siguiente ecuación representa esta operación matemáticamente:

Example

```
CPUCreditBalance = prior CPUCreditBalance + [Credits earned per hour * (5/60) -
 CPUCreditUsage]
```

El tamaño de la instancia determina el número de créditos que la instancia puede obtener por hora y el número de créditos obtenidos que puede acumular en el saldo de crédito. Para obtener más información acerca de la cantidad de créditos obtenidos por hora y del límite de saldo de crédito en función del tamaño de la instancia, consulte la tabla de crédito.

Ejemplo

En este ejemplo se utiliza una instancia `t3.nano`. Para calcular el valor de `CPUCreditBalance` de la instancia, utilice la ecuación anterior como se indica a continuación:

- `CPUCreditBalance` – el saldo de créditos actual que desea calcular.
- `prior CPUCreditBalance` – el saldo de créditos de hace cinco minutos. En este ejemplo, la instancia ha acumulado 2 créditos.
- `Credits earned per hour` – una instancia `t3.nano` obtiene seis créditos por hora.
- `5/60`: representa – el intervalo de cinco minutos entre la publicación de métricas de CloudWatch. Multiplique los créditos obtenidos por hora por 5/60 (cinco minutos) para obtener la cantidad de créditos que la instancia ha adquirido en los últimos cinco minutos. Una instancia `t3.nano` obtiene 0,5 créditos cada 5 minutos.
- `CPUCreditUsage`: la cantidad – de créditos que ha gastado la instancia en los últimos cinco minutos. En este ejemplo, la instancia ha gastado 1 crédito en los últimos 5 minutos.

Utilizando estos valores, puede calcular el de `CPUCreditBalance`:

Example

```
CPUCreditBalance = 2 + [0.5 - 1] = 1.5
```

Calcular el uso del crédito de la CPU para instancias ilimitadas

Cuando una instancia de rendimiento ampliable necesita aumentar su uso por encima del nivel de referencia, siempre gasta sus créditos acumulados antes de gastar los créditos sobrantes. Una vez que agota su saldo de créditos de CPU acumulados, puede gastar créditos sobrantes para realizar ráfagas en la CPU durante tanto tiempo como sea necesario. Cuando la utilización de la CPU de

una instancia cae por debajo de la base de referencia, los créditos sobrantes siempre se compensan antes de que la instancia acumule créditos obtenidos.

Utilizamos el término `Adjusted balance` en las siguientes ecuaciones para reflejar la actividad que ocurre en este intervalo de 5 minutos. Utilizamos este valor para llegar a los valores de las métricas `CPUCreditBalance` y `CPUSurplusCreditBalance` de CloudWatch.

Example

```
Adjusted balance = [prior CPUCreditBalance - prior CPUSurplusCreditBalance] + [Credits
 earned per hour * (5/60) - CPUCreditUsage]
```

El valor `0` en `Adjusted balance` indica que la instancia ha gastado todos los créditos obtenidos para transmisión por ráfaga y que no se gastaron créditos sobrantes. Como resultado de ello, los valores de `CPUCreditBalance` y `CPUSurplusCreditBalance` son `0`.

Un valor `Adjusted balance` positivo indica que la instancia ha acumulado los créditos obtenidos y que los créditos sobrantes, de haberlos, se compensaron. Como resultado de ello, se le asigna el valor `Adjusted balance` a `CPUCreditBalance` y el valor de `CPUSurplusCreditBalance` pasa a `0`. El tamaño de la instancia determina el número de créditos máximo que puede acumular.

Example

```
CPUCreditBalance = min [max earned credit balance, Adjusted balance]
CPUSurplusCreditBalance = 0
```

Un valor `Adjusted balance` negativo indica que la instancia ha gastado todos los créditos obtenidos que ha acumulado y los créditos sobrantes para realizar ráfagas. Como resultado de ello, se le asigna el valor `Adjusted balance` a `CPUSurplusCreditBalance` y `CPUCreditBalance` se establece en `0`. Nuevamente, el tamaño de la instancia determina el número de créditos máximo que puede acumular.

Example

```
CPUSurplusCreditBalance = min [max earned credit balance, -Adjusted balance]
CPUCreditBalance = 0
```

Si los créditos sobrantes gastados superan la cantidad máxima de créditos que puede acumular la instancia, el saldo de créditos sobrantes se establece en el máximo, tal como se muestra en la

ecuación anterior. Los créditos sobrantes que queden, se cobran tal como se representan en a métrica `CPUSurplusCreditsCharged`.

Example

```
CPUSurplusCreditsCharged = max [-Adjusted balance - max earned credit balance, 0]
```

Finalmente, cuando se termina la instancia, se cobran los créditos sobrantes correspondientes al valor de `CPUSurplusCreditBalance`. Si la instancia cambia de `unlimited` a `standard`, el saldo `CPUSurplusCreditBalance` restante también se cobra.

Aceleración del rendimiento con instancias de GPU

Las instancias basadas en GPU ofrecen acceso a GPU de NVIDIA con miles de núcleos de computación. Puede utilizar estas instancias para acelerar aplicaciones científicas, de ingeniería y de renderizado aprovechando los marcos de trabajo de computación paralela CUDA u Open Computing Language (OpenCL). También las puede utilizar para aplicaciones de gráficos, incluido el streaming de juegos, el streaming de aplicaciones 3-D y otras cargas de trabajo de gráficos.

Antes de activar u optimizar una instancia basada en GPU, debe instalar los controladores adecuados de la siguiente manera:

- Para instalar controladores NVIDIA en una instancia con una GPU NVIDIA conectada, como una instancia P3 o G4dn, consulte Controladores NVIDIA.
- Para instalar controladores AMD en una instancia con una GPU AMD asociada, como una instancia G4ad, consulte Controladores AMD.

Contenido

- Activación de las aplicaciones virtuales NVIDIA GRID en las instancias de Amazon EC2 basadas en GPU
- Optimización de las configuraciones de GPU en instancias de Amazon EC2
- Configuración de pantallas 4K duales en instancias de Linux G4ad
- Introducción a las instancias aceleradas por GPU

Activación de las aplicaciones virtuales NVIDIA GRID en las instancias de Amazon EC2 basadas en GPU

Para activar las aplicaciones virtuales de GRID en instancias basadas en GPU que tienen GPU NVIDIA (el escritorio virtual de NVIDIA GRID está habilitado de forma predeterminada), debe definir el tipo de producto para el controlador. El proceso que utiliza depende del sistema operativo de la instancia.

Instancias de Linux

Activación de las aplicaciones virtuales de GRID en instancias de Linux

1. Cree el archivo `/etc/nvidia/gridd.conf` a partir del archivo de plantilla proporcionado.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo cp /etc/nvidia/gridd.conf.template /etc/nvidia/gridd.conf
   ```

2. Abra el archivo `/etc/nvidia/gridd.conf` en el editor de texto que prefiera.
3. Encuentre la línea `FeatureType` y configúrela igual a `0`. A continuación, añada una línea con `IgnoreSP=TRUE`.

   ```
   FeatureType=0 IgnoreSP=TRUE
   ```

4. Guarde el archivo y salga de él.
5. Reinicie la instancia para actualizar la nueva configuración.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo reboot
   ```

instancias de Windows

Activación de las aplicaciones virtuales de GRID en instancias de Windows

1. Ejecute regedit.exe para abrir el Editor del Registro.
2. Vaya a `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global\GridLicensing`.
3. Abra el menú contextual (haga clic con el botón derecho) en el panel derecho y elija Nuevo, Valor de DWORD.
4. En Name (Nombre), escriba FeatureType y pulse `Enter`.

5. Abra el menú contextual (haga clic con el botón derecho) de FeatureType y elija Modificar.
6. En Información del valor, introduzca `0` para aplicaciones virtuales de NVIDIA GRID y elija Aceptar.
7. Abra el menú contextual (haga clic con el botón derecho) en el panel derecho y elija Nuevo, Valor de DWORD.
8. Para Name, escriba IgnoreSP y pulse `Enter`.
9. Abra vez el menú contextual (haga clic con el botón derecho) de IgnoreSP y elija Modificar.
10. En Información del valor, escriba 1 y elija Aceptar.
11. Cierre el editor de registro.

Optimización de las configuraciones de GPU en instancias de Amazon EC2

Existen varias optimizaciones de configuración de GPU que puede llevar a cabo para lograr el mejor rendimiento en sus instancias de NVIDIA GPU. Con algunos de estos tipos de instancias, el controlador NVIDIA utiliza una función de mejora automática, que varía las velocidades del reloj de la GPU. Al deshabilitar la característica de mejora de potencia automática y al ajustar las velocidades de reloj de GPU a la frecuencia máxima, puede obtener de forma uniforme el rendimiento máximo de las instancias de GPU.

Optimización de las configuraciones de GPU en Linux

1. Configure los ajustes de GPU para que sean persistentes. Este comando puede tardar varios minutos en ejecutarse.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo nvidia-persistenced
   ```

2. [Solo para instancias G3] Desactive la característica de mejora de potencia automática para todas las GPU de la instancia.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo nvidia-smi --auto-boost-default=0
   ```

3. Ajuste todas las velocidades de reloj de GPU a la frecuencia máxima. Utilice las velocidades de reloj de gráficos y memoria especificadas en los siguientes comandos.

   Algunas versiones del controlador NVIDIA no admiten la configuración de la velocidad del reloj de la aplicación y muestran el error `"Setting applications clocks is not supported for GPU..."`, que puede ignorar.

- instancias G3:

```
[ec2-user ~]$ sudo nvidia-smi -ac 2505,1177
```

- instancias G4dn:

```
[ec2-user ~]$ sudo nvidia-smi -ac 5001,1590
```

- instancias G5:

```
[ec2-user ~]$ sudo nvidia-smi -ac 6250,1710
```

- Instancias G6, G6f, Gr6 y Gr6f:

```
[ec2-user ~]$ sudo nvidia-smi -ac 6251,2040
```

- Instancias G6e:

```
[ec2-user ~]$ sudo nvidia-smi -ac 9001,2520
```

- Instancias G7e

```
[ec2-user ~]$ sudo nvidia-smi -ac 12481,2430
```

- instancias G7:

```
[ec2-user ~]$ sudo nvidia-smi -ac 12501,2415
```

- instancias P3 y P3dn:

```
[ec2-user ~]$ sudo nvidia-smi -ac 877,1530
```

- instancias P4d:

```
[ec2-user ~]$ sudo nvidia-smi -ac 1215,1410
```

- instancias P4de:

```
[ec2-user ~]$ sudo nvidia-smi -ac 1593,1410
```

- instancias P5:

```
[ec2-user ~]$ sudo nvidia-smi -ac 2619,1980
```

- Instancias P5e y P5en:

```
[ec2-user ~]$ sudo nvidia-smi -ac 3201,1980
```

- Instancias P6-B200:

```
[ec2-user ~]$ sudo nvidia-smi -ac 3996,1965
```

- Instancias P6-B300:

```
[ec2-user ~]$ sudo nvidia-smi -ac 3996,2032
```

Optimización de las configuraciones de GPU en Windows

1. Abra una ventana de PowerShell y desplácese hasta la carpeta de instalación de NVIDIA.

```
PS C:\> cd "C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nvgridsw_aws.inf_*\"
```

2. [Solo para instancias G3] Desactive la característica de mejora de potencia automática para todas las GPU de la instancia.

```
PS C:\> .\nvidia-smi --auto-boost-default=0
```

3. Ajuste todas las velocidades de reloj de GPU a la frecuencia máxima. Utilice las velocidades de reloj de gráficos y memoria especificadas en los siguientes comandos.

   Algunas versiones del controlador NVIDIA no admiten la configuración de la velocidad del reloj de la aplicación y muestran el error `"Setting applications clocks is not supported for GPU..."`, que puede ignorar.

   - instancias G3:

```
PS C:\> .\nvidia-smi -ac "2505,1177"
```

   - instancias G4dn:

```
PS C:\> .\nvidia-smi -ac "5001,1590"
```

- instancias G5:

```
PS C:\> .\nvidia-smi -ac "6250,1710"
```

- Instancias G6, G6f, Gr6 y Gr6f:

```
PS C:\> .\nvidia-smi -ac "6251,2040"
```

- Instancias G6e:

```
PS C:\> .\nvidia-smi -ac "9001,2520"
```

- instancias P3 y P3dn:

```
PS C:\> .\nvidia-smi -ac "877,1530"
```

Configuración de pantallas 4K duales en instancias de Linux G4ad

Tras lanzar una instancia G4ad, puede configurar pantallas 4K duales.

Instalación de los controladores AMD y configuración de pantallas duales

1. Conéctese a su instancia Linux para obtener la dirección de bus PCI de la GPU a la que desea orientar para 4K dual (2x4k):

   ```
   lspci -vv | grep -i amd
   ```

   Obtendrá un resultado similar al siguiente:

   ```
   00:1e.0 Display controller: Advanced Micro Devices, Inc. [*AMD*/ATI] Device 7362 (rev
    c3)
   Subsystem: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Device 0a34
   ```

2. Note que la dirección de bus PCI es 00:1e.0 en la salida anterior. Cree un archivo denominado `/etc/modprobe.d/amdgpu.conf` y agregue:

```
options amdgpu virtual_display=0000:00:1e.0,2
```

3. Para instalar los controladores AMD en Linux, consulte Controladores AMD para su instancia de EC2. Si ya tiene instalado el controlador de GPU AMD, tendrá que reconstruir los módulos del kernel amdgpu a través de dkms.
4. Use el siguiente archivo xorg.conf para definir la topología de pantalla dual (2x4K) y guarde el archivo en `/etc/X11/xorg.conf`:

```
~$ cat /etc/X11/xorg.conf
Section "ServerLayout"
    Identifier     "Layout0"
    Screen          0 "Screen0"
    Screen        1 "Screen1"
    InputDevice     "Keyboard0" "CoreKeyboard"
    InputDevice     "Mouse0" "CorePointer"
    Option          "Xinerama" "1"
EndSection
Section "Files"
    ModulePath "/opt/amdgpu/lib64/xorg/modules/drivers"
    ModulePath "/opt/amdgpu/lib/xorg/modules"
    ModulePath "/opt/amdgpu-pro/lib/xorg/modules/extensions"
    ModulePath "/opt/amdgpu-pro/lib64/xorg/modules/extensions"
    ModulePath "/usr/lib64/xorg/modules"
    ModulePath "/usr/lib/xorg/modules"
EndSection
Section "InputDevice"
    # generated from default
    Identifier     "Mouse0"
    Driver         "mouse"
    Option         "Protocol" "auto"
    Option         "Device" "/dev/psaux"
    Option         "Emulate3Buttons" "no"
    Option         "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Section "InputDevice"
    # generated from default
    Identifier     "Keyboard0"
    Driver         "kbd"
EndSection

Section "Monitor"
```

```
    Identifier     "Virtual"
    VendorName     "Unknown"
    ModelName      "Unknown"
    Option         "Primary" "true"
EndSection

Section "Monitor"
    Identifier     "Virtual-1"
    VendorName     "Unknown"
    ModelName      "Unknown"
    Option         "RightOf" "Virtual"
EndSection

Section "Device"
    Identifier     "Device0"
    Driver         "amdgpu"
    VendorName     "AMD"
    BoardName      "Radeon MxGPU V520"
    BusID          "PCI:0:30:0"
EndSection

Section "Device"
    Identifier     "Device1"
    Driver         "amdgpu"
    VendorName     "AMD"
    BoardName      "Radeon MxGPU V520"
    BusID          "PCI:0:30:0"
EndSection

Section "Extensions"
    Option         "DPMS" "Disable"
EndSection

Section "Screen"
    Identifier     "Screen0"
    Device         "Device0"
    Monitor        "Virtual"
    DefaultDepth   24
    Option         "AllowEmptyInitialConfiguration" "True"
    SubSection "Display"
        Virtual    3840 2160
        Depth      32
    EndSubSection
EndSection
```

```
Section "Screen"
    Identifier     "Screen1"
    Device         "Device1"
    Monitor        "Virtual"
    DefaultDepth   24
    Option         "AllowEmptyInitialConfiguration" "True"
    SubSection "Display"
        Virtual    3840 2160
        Depth      32
    EndSubSection
EndSection
```

5. Configure el DCV con las instrucciones de configuración de unescritorio interactivo.
6. Una vez finalizada la configuración del DCV, reinícielo.
7. Confirme que el controlador esté funcionando:

```
dmesg | grep amdgpu
```

   La respuesta debe ser similar a la siguiente:

```
Initialized amdgpu
```

8. En la salida de `DISPLAY=:0 xrandr -q`, debería ver que tiene 2 pantallas virtuales conectadas:

```
~$ DISPLAY=:0 xrandr -q
Screen 0: minimum 320 x 200, current 3840 x 1080, maximum 16384 x 16384
Virtual connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis)
 0mm x 0mm
 4096x3112  60.00
 3656x2664  59.99
 4096x2160  60.00
 3840x2160  60.00
 1920x1200  59.95
 1920x1080  60.00
 1600x1200  59.95
 1680x1050  60.00
 1400x1050  60.00
 1280x1024  59.95
 1440x900 59.99
 1280x960 59.99
 1280x854 59.95
```

```
   1280x800 59.96
   1280x720 59.97
   1152x768 59.95
   1024x768 60.00 59.95
   800x600  60.32 59.96 56.25
   848x480  60.00 59.94
   720x480  59.94
   640x480  59.94 59.94
Virtual-1 connected 1920x1080+1920+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x
   0mm
   4096x3112  60.00
   3656x2664  59.99
   4096x2160  60.00
   3840x2160  60.00
   1920x1200  59.95
   1920x1080  60.00
   1600x1200  59.95
   1680x1050  60.00
   1400x1050  60.00
   1280x1024  59.95
   1440x900 59.99
   1280x960 59.99
   1280x854 59.95
   1280x800 59.96
   1280x720 59.97
   1152x768 59.95
   1024x768 60.00 59.95
   800x600  60.32 59.96 56.25
   848x480  60.00 59.94
   720x480  59.94
  640x480  59.94 59.94
```

9. Cuando se conecte al DCV, cambie la resolución a 2x4K, confirmando que el DCV registra la compatibilidad con dos monitores.



Configuración de un escritorio interactivo para Linux

Después de confirmar que la instancia de Linux tiene instalado el controlador GPU de AMD y amdgpu está en uso, puede instalar un administrador de escritorio interactivo. Recomendamos el entorno de escritorio MATE para obtener la mejor compatibilidad y rendimiento.

Requisito previo

Abra un editor de texto y guarde lo siguiente como archivo denominado `xorg.conf`. Necesitará este archivo en su instancia.

```
Section "ServerLayout"
Identifier     "Layout0"
Screen          0 "Screen0"
InputDevice     "Keyboard0" "CoreKeyboard"
InputDevice     "Mouse0" "CorePointer"
EndSection
Section "Files"
ModulePath "/opt/amdgpu/lib64/xorg/modules/drivers"
ModulePath "/opt/amdgpu/lib/xorg/modules"
ModulePath "/opt/amdgpu-pro/lib/xorg/modules/extensions"
ModulePath "/opt/amdgpu-pro/lib64/xorg/modules/extensions"
ModulePath "/usr/lib64/xorg/modules"
ModulePath "/usr/lib/xorg/modules"
EndSection
Section "InputDevice"
# generated from default
Identifier     "Mouse0"
Driver         "mouse"
Option         "Protocol" "auto"
Option         "Device" "/dev/psaux"
Option         "Emulate3Buttons" "no"
Option         "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Section "InputDevice"
# generated from default
Identifier     "Keyboard0"
Driver         "kbd"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier     "Monitor0"
VendorName     "Unknown"
ModelName      "Unknown"
```

```
EndSection
Section "Device"
Identifier     "Device0"
Driver         "amdgpu"
VendorName     "AMD"
BoardName      "Radeon MxGPU V520"
BusID          "PCI:0:30:0"
EndSection
Section "Extensions"
Option         "DPMS" "Disable"
EndSection
Section "Screen"
Identifier     "Screen0"
Device         "Device0"
Monitor        "Monitor0"
DefaultDepth   24
Option         "AllowEmptyInitialConfiguration" "True"
SubSection "Display"
    Virtual    3840 2160
    Depth      32
EndSubSection
EndSection
```

Para configurar un escritorio interactivo en Amazon Linux 2

1. Instale el repositorio EPEL.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo amazon-linux-extras install epel -y
   ```

2. Instale el escritorio MATE.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo amazon-linux-extras install mate-desktop1.x -y
   [ec2-user ~]$ sudo yum groupinstall "MATE Desktop" -y
   [ec2-user ~]$ sudo systemctl disable firewalld
   ```

3. Copie el `xorg.conf` archivo en `/etc/X11/xorg.conf`.

4. Reinicie la instancia.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo reboot
   ```

5. (Opcional) Instale el servidor Amazon DCV para utilizar Amazon DCV como protocolo de visualización de alto rendimiento y, a continuación, use su cliente preferido para conectarse a una sesión de Amazon DCV.

Para configurar un escritorio interactivo en Ubuntu

1. Instale el escritorio MATE.

```
$ sudo apt install xorg-dev ubuntu-mate-desktop -y
$ sudo apt purge ifupdown -y
```

2. Copie el `xorg.conf` archivo en `/etc/X11/xorg.conf`.
3. Reinicie la instancia.

```
$ sudo reboot
```

4. Instale el codificador AMF para la versión de Ubuntu correcta.

```
$ sudo apt install ./amdgpu-pro-20.20-*/amf-amdgpu-pro_20.20-*_amd64.deb
```

5. (Opcional) Instale el servidor Amazon DCV para utilizar Amazon DCV como protocolo de visualización de alto rendimiento y, a continuación, use su cliente preferido para conectarse a una sesión de Amazon DCV.
6. Después de la instalación de DCV, otorgue permisos de video al usuario de DCV:

```
$ sudo usermod -aG video dcv
```

Para configurar un escritorio interactivo en CentOS

1. Instale el repositorio EPEL.

```
$ sudo yum update -y
$ sudo yum install epel-release -y
```

2. Instale el escritorio MATE.

```
$ sudo yum groupinstall "MATE Desktop" -y
$ sudo systemctl disable firewalld
```

3. Copie el `xorg.conf` archivo en `/etc/X11/xorg.conf`.
4. Reinicie la instancia.

```
$ sudo reboot
```

5. (Opcional) Instale el servidor Amazon DCV para utilizar Amazon DCV como protocolo de visualización de alto rendimiento y, a continuación, use su cliente preferido para conectarse a una sesión de Amazon DCV.

Introducción a las instancias aceleradas por GPU

Los tipos de instancias aceleradas por GPU de última generación, como las que se muestran en la siguiente lista, ofrecen las capacidades de mayor rendimiento para aplicaciones de aprendizaje profundo y computación de alto rendimiento (HPC). Seleccione el enlace del tipo de instancia para obtener más información sobre las capacidades.

- Familia de P6
- Familia de P6
- Familia de P5

Para obtener una lista completa de las especificaciones de los tipos de instancias aceleradas, consulte Computación acelerada en la referencia de tipos de instancias de Amazon EC2.

Configuración de software

La forma más sencilla de empezar con los tipos de instancias aceleradas por GPU de última generación es iniciar una instancia mediante una AMI de aprendizaje profundo de AWSque está preconfigurada con todo el software necesario. Para ver las últimas AWS Deep Learning AMIs para usar con tipos de instancias aceleradas por GPU, consulte DLAMI compatible con P6 en la Guía para desarrolladores de AWS Deep Learning AMIs.

Si necesita crear una AMI personalizada para iniciar instancias que alojen aplicaciones de aprendizaje profundo o HPC, le recomendamos que instale las siguientes versiones mínimas de software sobre la imagen base.

Tipo de instancia	Controlador de NVIDIA	CUDA	NVIDIA GDRCopy	Instalador EFA	NCCL	EFA K8s [1]
G7	595	13.2	2.5.1	1.48.0	2.29.7-1	0.5.10
G7e	575	12.9	2,5	1.45.0	2.28.3	0.5.10
P5	530	12.1	2.3	1.24.1	2.18.3	0.4.4
P5.4xlarge	530	12.1	2.3	1.43.1 [2]	2.18.3	0.4.4
P5e	550	12.1	2.3	1.24.1	2.18.3	0.5.5
P5en	550	12.1	2.3	1.24.1	2.18.3	0.5.6
P6-B200	570	12.8	2,5	1.41.0	2.26.2-1	0.5.10
P6e-GB200	570	12.8	2,5	1.41.0	2.26.2-1	0.5.10
P6-B300	580	13.0	2,5	1.44.0	2.28.3	0.5.10

[1] La columna EFA K8s contiene la versión mínima recomendada para `aws-efa-k8s-device-plugin`.

[2] Existe un problema de compatibilidad que afecta a las instancias de `P5.4xlarge` en las que la comunicación entre GPU y GPU utiliza el Elastic Fabric Adapter (EFA) y la biblioteca de comunicaciones colectivas de NVIDIA (NCCL). Para mitigar el problema, defina la variable `FI_HMEM_DISABLE_P2P` a `1` y asegúrese de instalar la versión 1.43.1 o posterior del EFA.

> **Note**
>
> Si utiliza la versión 1.41.0 del instalador de EFA, el `aws-ofi-nccl plugin` viene con él. Para versiones anteriores del instalador de EFA, utilice la versión `1.7.2-aws` o posterior de `aws-ofi-nccl plugin`.

También se recomienda configurar la instancia para que no utilice estados C más profundos. Para obtener más información, consulte High performance and low latency by limiting deeper C-states en la Guía del usuario de Amazon Linux 2. Las últimas AMI de GPU de base de aprendizaje profundo de AWS están preconfiguradas para no utilizar estados C más profundos.

Para obtener información sobre las redes y las configuraciones Elastic Fabric Adapter (EFA), consulte Maximizar el ancho de banda de la red en instancias de Amazon EC2 con varias tarjetas de red.

Instancias de Mac de Amazon EC2

Las instancias de Mac de EC2 son ideales para desarrollar, crear, probar y firmar aplicaciones para plataformas de Apple, como iPhone, iPad, Mac, Vision Pro, Apple Watch, Apple TV y Safari. Puede conectarse a la instancia Mac mediante SSH o Apple Remote Desktop (ARD).

> **Note**
>
> La unidad de facturación es el host dedicado. Las instancias que se ejecutan en ese host no tienen ningún cargo adicional.

Las instancias de Mac de Amazon EC2 admiten de forma nativa el sistema operativo macOS.

- Las instancias x86 de Mac de EC2 (`mac1.metal`) se crean en hardware Mac mini de 2018 con procesadores Intel Core i7 de octava generación (Coffee Lake) de 3.2 GHz, 6 núcleos físicos y 12 núcleos lógicos y 32 GiB de memoria.
- Las instancias de Mac M1 de EC2 (`mac2.metal`) se crean en hardware Mac mini de 2020 con el procesador Apple Silicon M1, 8 núcleos de CPU, 8 núcleos de GPU, 16 GiB de memoria y Apple Neural Engine de 16 núcleos.
- Las instancias de Mac M1 Ultra de EC2 (`mac2-m1ultra.metal`) se crean en hardware Mac Studio de 2022 con el procesador Apple Silicon M1 Ultra, 20 núcleos de CPU, 64 núcleos de GPU, 128 GiB de memoria y Apple Neural Engine de 32 núcleos.
- Las instancias de Mac M2 de EC2 (`mac2-m2.metal`) se crean en hardware Mac mini de 2023 con el procesador Apple Silicon M2, 8 núcleos de CPU, 10 núcleos de GPU, 24 GiB de memoria y Apple Neural Engine de 16 núcleos.
- Las instancias de Mac M2 Pro de EC2 (`mac2-m2pro.metal`) se crean en hardware Mac mini de 2023 y cuentan con el procesador Apple Silicon M2 Pro, 12 núcleos de CPU, 19 núcleos de GPU, 32 GiB de memoria y Apple Neural Engine de 16 núcleos.

- Las instancias Mac M4 de EC2 (`mac-m4.metal`) se crean en hardware Mac mini de 2024 con el procesador Apple Silicon M4, 10 núcleos de CPU, 10 núcleos de GPU, 24 GiB de memoria y Apple Neural Engine de 16 núcleos.
- Las instancias Mac Pro M4 de EC2 (`mac-m4pro.metal`) se crean en hardware Mac mini de 2024 con el procesador Apple Silicon M4 Pro, 14 núcleos de CPU, 20 núcleos de GPU, 48 GiB de memoria y Apple Neural Engine de 16 núcleos.

Los hosts dedicados de Amazon EC2 para Mac admiten la recuperación automática del host dedicado y el mantenimiento del host basado en el reinicio.

Contenido

- Consideraciones
- Preparación de las instancias
- AMI de macOS de EC2
- EC2 macOS Init
- Monitor de sistema de Amazon EC2 para macOS
- Recursos relacionados
- Iniciar una instancia Mac mediante el comando Consola de administración de AWS o AWS CLI
- Conéctese a la instancia de Mac mediante SSH o GUI.
- Cómo actualizar el sistema operativo y el software en las instancias de Mac de Amazon EC2
- Aumente el tamaño de un volumen de EBS en la instancia Mac
- Detener o terminar la instancia de Amazon EC2
- Configuración de la Protección de Integridad del Sistema para instancias de Mac de Amazon EC2
- Encuentre versiones de macOS compatibles para su host dedicado de Mac de Amazon EC2
- Suscríbase a las notificaciones de AMI de macOS
- Recupere los ID de AMI de macOS mediante la API de AWS Systems Manager Parameter Store
- Notas de la versión de las AMI de macOS de Amazon EC2

Consideraciones

Las siguientes consideraciones se aplican a las instancias Mac:

- Las instancias Mac solo están disponibles como instancias bare metal en hosts dedicados, con un periodo de asignación mínimo de 24 horas antes de que pueda iniciar el host dedicado. Puede iniciar una instancia Mac por host dedicado. Puede compartir el host dedicado con las cuentas de AWS o unidades organizativas de su organización de AWS, o con toda la organización de AWS.
- Las instancias Mac están disponibles en diferentes Regiones de AWS. Para obtener una lista de la disponibilidad de las instancias de Mac en cada una de Regiones de AWS, consulte los tipos de instancias de Amazon EC2 por región.
- Las instancias Mac solo están disponibles como instancias bajo demanda. No están disponibles como instancias de spot o instancias reservadas. Para ahorrar dinero en instancias Mac, puede comprar un Savings Plan.
- La compatibilidad de los distintos tipos de instancias de Mac con determinadas Amazon Machine Images (AMI) de macOS varía. Para obtener más información, consulte Notas de la versión de las AMI de macOS de Amazon EC2.
- Se admite la conexión en caliente de EBS.
- AWS no administra ni admite el SSD interno en el hardware de Apple. Le recomendamos encarecidamente que utilice volúmenes de Amazon EBS en su lugar. Los volúmenes de EBS ofrecen las mismas ventajas de elasticidad, disponibilidad y durabilidad en las instancias de Mac que en cualquier otra instancia de EC2.
- Recomendamos utilizar un volumen de Amazon EBS con 10 000 IOPS y un rendimiento de 400 MiB/s con instancias Mac para obtener un rendimiento óptimo. Para obtener más información, consulte Tipos de volúmenes de Amazon EBS en la Guía del usuario de Amazon EBS.
- Las instancias de Mac admiten Amazon EC2 Auto Scaling.
- En las instancias de Mac x86, las actualizaciones de software automáticas están desactivadas. Recomendamos aplicar actualizaciones y probarlas en la instancia antes de poner la instancia en producción. Para obtener más información, consulte Cómo actualizar el sistema operativo y el software en las instancias de Mac de Amazon EC2.
- Cuando detiene o finaliza una instancia de Mac, se realiza un flujo de trabajo de limpieza en el host dedicado. Para obtener más información, consulte Detener o terminar la instancia de Amazon EC2.
- **Important**

  Las características de Apple Intelligence no están disponibles al arrancar el hardware de Mac desde un volumen externo. Como las instancias Mac de EC2 se inician desde volúmenes de EBS externos de forma predeterminada, no son compatibles con las características de Apple Intelligence.

- **Warning**

  No utilice FileVault. Si habilita FileVault, el host no podrá arrancar porque las particiones están bloqueadas. Si se requiere el cifrado de datos, use el cifrado de Amazon EBS para evitar problemas de arranque e impacto en el rendimiento. Con el cifrado de Amazon EBS, las operaciones de cifrado se realizan en los servidores del host, lo que garantiza la seguridad de los datos en reposo y en tránsito entre las instancias y sus almacenamientos de EBS asociados. Para obtener más información, consulte Cifrado de Amazon EBS en la Guía del usuario de Amazon EBS.

Preparación de las instancias

Después de iniciar una instancia de Mac, tendrá que esperar a que la instancia esté lista para poder conectarse a ella. Para una AMI distribuida por AWS con una instancia de Mac x86 o una instancia de Mac de Apple Silicon, el tiempo de inicialización puede oscilar entre los 6 y los 20 minutos. En función de los tamaños de volumen de Amazon EBS elegidos, de la inclusión de scripts adicionales en los datos del usuario o de la carga de software adicional en una AMI de macOS personalizada, el tiempo de inicialización puede aumentar.

Puede usar un pequeño script de intérprete de comandos, como el que se muestra a continuación, para sondear la API describe-instance-status y saber cuándo está lista la instancia para conectarse a ella. En el siguiente comando, sustituya el ID de instancia de ejemplo por el suyo propio.

```
for i in $(seq 1 200); do aws ec2 describe-instance-status --instance-
ids=i-1234567890abcdef0 \
    --query='InstanceStatuses[0].InstanceStatus.Status'; sleep 5; done;
```

AMI de macOS de EC2

macOS de Amazon EC2 está diseñado para proporcionar un entorno estable, seguro y de alto rendimiento para cargas de trabajo de desarrolladores que se ejecutan en instancias de Mac de Amazon EC2. Las AMI de macOS de EC2 incluyen paquetes que facilitan la integración con AWS, incluidas herramientas de configuración de inicialización y bibliotecas y herramientas populares de AWS.

Para obtener más información sobre AMI de macOS EC2, consulte Notas de la versión de las AMI de macOS de Amazon EC2.

AWS proporciona AMI de macOS EC2 actualizadas de forma regular, que incluyen actualizaciones de paquetes propiedad de AWS y la versión más reciente de macOS completamente probada. Además, AWS proporciona AMI actualizadas con las últimas actualizaciones de versiones secundarias o principales tan pronto como pueden probarse y examinarse completamente.
Si no necesita conservar datos o personalizaciones en las instancias Mac, puede obtener las actualizaciones más recientes mediante el inicio de una nueva instancia con la AMI actual y, a continuación, la finalización de la instancia anterior. De lo contrario, puede elegir qué actualizaciones se aplicarán a las instancias Mac.

Para obtener información acerca de cómo suscribirse a las notificaciones de la AMI de macOS, consulte Suscríbase a las notificaciones de AMI de macOS.

EC2 macOS Init

Init macOS de EC2 se utiliza para inicializar las instancias Mac EC2 en la inicialización. Utiliza grupos de prioridad para ejecutar grupos lógicos de tareas al mismo tiempo.

El archivo launchd plist es `/Library/LaunchDaemons/com.amazon.ec2.macos-init.plist`. Los archivos de EC2 macOS Init se encuentran en `/usr/local/aws/ec2-macos-init`.

Para obtener más información, consulte https://github.com/aws/ec2-macos-init.

Monitor de sistema de Amazon EC2 para macOS

El monitor de sistema de Amazon EC2 para macOS proporciona métricas de utilización de la CPU a Amazon CloudWatch. Envía estas métricas CloudWatch a través de un dispositivo serie personalizado en periodos de 1 minuto. Puede habilitar o deshabilitar este agente de la siguiente manera. Está habilitado de forma predeterminada.

```
sudo setup-ec2monitoring [enable | disable]
```

> **Note**
>
> El monitor de sistema de Amazon EC2 para macOS no es compatible actualmente con las instancias Mac de silicio de Apple.

Recursos relacionados

Para obtener más información acerca de los precios, consulte Precios.

Para obtener más información acerca de las instancias de Mac, consulte instancias de Mac de Amazon EC2.

Para obtener más información sobre las especificaciones de hardware y el rendimiento de la red de las instancias de Mac, consulte instancias de uso general.

Iniciar una instancia Mac mediante el comando Consola de administración de AWS o AWS CLI

Las instancias de Mac de EC2 requieren un host dedicado. Primero debe asignar un host a la cuenta y, a continuación, iniciar la instancia en el host.

Para iniciar una instancia de Mac, use la Consola de administración de AWS o la AWS CLI.

Iniciar una instancia Mac mediante la consola

Para iniciar una instancia Mac en un host dedicado

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Asigne el host dedicado de la siguiente manera:
    a. En el panel de navegación, seleccione Hosts dedicados.
    b. Elija Allocate Dedicated Host (Asignar host dedicado) y, a continuación, haga lo siguiente:
        i. Para Familia de instancias, elija una familia de instancias Mac. Si la familia de instancias no aparece en la lista, no se admite en la región seleccionada actualmente.
        ii. En Tipo de instancia, elija el tipo de instancia en función de la familia de instancias seleccionada.
        iii. En Availability Zone (Zona de disponibilidad), seleccione la zona de disponibilidad para el host dedicado.
        iv. En Quantity (Cantidad), mantenga 1.
        v. Elija Asignar.
3. Lance la instancia en el host de la siguiente manera:
    a. Seleccione el host dedicado que creó y, a continuación, haga lo siguiente:
        i. Elija Acciones, Iniciar instancias en el host.
        ii. En Application and OS Images (Amazon Machine Image) (Imágenes de aplicaciones y sistema operativo [Imagen de máquina de Amazon]), seleccione una AMI de macOS.

iii. En Tipo de instancia, elija el tipo de instancia Mac.

iv. En la sección Detalles avanzados, verifique que Tenencia, Host de tenencia por y ID del host de tenencia estén preconfigurados según el host dedicado que creó. Actualice Tenancy Affinity (Afinidad de tenencia) según sea necesario.

v. Complete el asistente, especifique volúmenes de EBS, grupos de seguridad y pares de claves según sea necesario.

vi. En el panel Resumen, elija Iniciar instancia.

b. Verá una página de confirmación que indicará que la instancia se está iniciando. Elija Ver todas las instancias para cerrar la página de confirmación y volver a la consola. El estado inicial de una instancia es `pending`. La instancia está lista cuando su estado cambia a `running` y pasa las comprobaciones de estado.

Iniciar una instancia Mac mediante el comando AWS CLI

Asignación del host dedicado

Utilice el comando allocate-hosts para asignar un host dedicado a la instancia Mac, sustituya el `instance-type` por un tipo de instancia Mac válido, y la `region` y la `availability-zone` por las correctas para su entorno.

```
aws ec2 allocate-hosts --region us-east-1 --instance-type mac1.metal --availability-
zone us-east-1b --auto-placement "on" --quantity 1
```

inicialización de la instancia en el host

Utilice el siguiente comando run-instances para ejecutar una instancia Mac y, de nuevo, reemplace la `instance-type` por un tipo de instancia Mac válido, y la `region` y la `availability-zone` por las utilizadas anteriormente.

```
aws ec2 run-instances --region us-east-1 --instance-type mac1.metal --placement
 Tenancy=host --image-id ami_id --key-name my-key-pair
```

El estado inicial de una instancia es `pending`. La instancia está lista cuando su estado cambia a `running` y pasa las comprobaciones de estado. Utilice el siguiente comando describe-instance-status para mostrar la información de estado de la instancia.

```
aws ec2 describe-instance-status --instance-ids i-017f8354e2dc69c4f
```

A continuación, se muestra un ejemplo de salida de una instancia en ejecución y que ha pasado las comprobaciones de estado.


```
{
    "InstanceStatuses": [
        {
            "AvailabilityZone": "us-east-1b",
            "InstanceId": "i-017f8354e2dc69c4f",
            "InstanceState": {
                "Code": 16,
                "Name": "running"
            },
            "InstanceStatus": {
                "Details": [
                    {
                        "Name": "reachability",
                        "Status": "passed"
                    }
                ],
                "Status": "ok"
            },
            "SystemStatus": {
                "Details": [
                    {
                        "Name": "reachability",
                        "Status": "passed"
                    }
                ],
                "Status": "ok"
            }
        }
    ]
}
```


Conéctese a la instancia de Mac mediante SSH o GUI.

Puede conectarse a la instancia de Mac mediante SSH o una interfaz gráfica de usuario (GUI).

Varios usuarios pueden acceder al sistema operativo simultáneamente. Típicamente, hay una sesión 1:1 de usuario:GUI, debido al servicio de uso compartido de pantalla incorporado en el puerto 5900. El uso de SSH dentro de macOS admite múltiples sesiones hasta el límite de “Máximas sesiones” en el archivo `sshd_config`.

Conexión a su instancia mediante SSH

Amazon EC2 Las instancias Mac no permiten el SSH raíz remoto de forma predeterminada. La cuenta ec2-user está configurada para iniciar sesión de forma remota mediante SSH. La cuenta ec2-user también tiene privilegios sudo. Después de conectarse a la instancia, puede agregar otros usuarios.

Para admitir la conexión a la instancia mediante SSH, inicie la instancia con un par de claves y un grupo de seguridad que permita el acceso SSH y asegúrese de que la instancia tenga conectividad a Internet. Cuando se conecta a la instancia, proporciona el `.pem` archivo para el par de claves.

Para conectarse a la instancia Mac mediante un cliente SSH, use el siguiente procedimiento. Si aparece un error al intentar conectarse a la instancia, consulte Solución de problemas de conexión a la instancia de Linux de Amazon EC2.

Para conectarse a la instancia mediante SSH

1. ingrese ssh en la línea de comandos, a fin de comprobar que el equipo local tiene instalado un cliente SSH. Si el equipo no reconoce el comando, busque un cliente SSH para el sistema operativo e instálelo.
2. Obtenga el nombre DNS público de la instancia. Mediante la Amazon EC2 consola, puede encontrar el nombre DNS público en las fichas Detalles yRedes. Mediante el AWS CLI, puede encontrar el nombre DNS público con el comando describe-instances.
3. Localice el `.pem` archivo para el par de claves que especificó cuando inició la instancia.
4. Conéctese a la instancia mediante el siguiente ssh comando y especifique el nombre DNS público de la instancia y el `.pem` archivo.

```
ssh -i /path/key-pair-name.pem ec2-user@instance-public-dns-name
```

La autenticación de contraseñas se deshabilita para evitar ataques de contraseña a la fuerza. Antes de realizar cambios en la configuración de SSH, abra `/usr/local/aws/ec2-macos-init/init.toml` y configure `secureSSHDConfig` en `false`.

Conéctese a la interfaz gráfica de usuario (GUI) de la instancia

Siga el siguiente procedimiento para conectarse a la GUI de su instancia mediante VNC, Apple Remote Desktop (ARD) o la aplicación Apple Screen Sharing (que se incluye en macOS).

> **Note**
>
> macOS 10.14 y versiones posteriores solo permite el control si el Uso compartido de pantalla está habilitado a través de System Preferences (Preferencias del sistema).

Para conectarse a la instancia mediante un cliente de ARD o VNC

1. Compruebe que el equipo local tiene instalado un cliente ARD o un cliente VNC compatible con ARD. En macOS, puede aprovechar la aplicación integrada para compartir pantalla. De lo contrario, busque ARD para su sistema operativo e instálelo.
2. Desde el equipo local, conéctese a la instancia mediante SSH.
3. Configure una contraseña para la cuenta ec2-user de la siguiente manera, mediante el comando passwd.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo passwd ec2-user
   ```

4. Instale e inicie Compartir pantalla de macOS con el siguiente comando.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo launchctl enable system/com.apple.screensharing
   sudo launchctl load -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.screensharing.plist
   ```

5. Para desconectarse de la instancia, ingrese exit y presione Entrar.
6. Desde el equipo, conéctese a la instancia mediante el siguiente ssh comando. Además de las opciones mostradas en la sección anterior, utilice la opción -L para habilitar el reenvío de puertos y reenviar todo el tráfico del puerto local 5900 al servidor ARD de la instancia.

   ```
   ssh -L 5900:localhost:5900 -i /path/key-pair-name.pem ec2-user@instance-public-dns-name
   ```

7. Desde el equipo local, utilice el cliente de ARD o de VNC que admita ARD para conectarse a `localhost:5900`. Por ejemplo, utilice la aplicación Compartir pantalla en macOS de la siguiente manera:

   a. Abra Finder y seleccione Ir.

   b. Seleccione Conectarse a un servidor.

   c. En el campo Dirección del servidor, introduzca `vnc://localhost:5900`.

d. Inicie sesión de la manera indicada y utilice **`ec2-user`** como nombre de usuario y la contraseña que creó para la cuenta ec2-user.

Modificar la resolución de pantalla de macOS en instancias Mac

Una vez que se conecte a su instancia de Mac de EC2 mediante ARD o un cliente VNC compatible con ARD, puede modificar la resolución de pantalla de su entorno macOS a través de cualquiera de las herramientas o utilidades de macOS disponibles de forma pública, como displayplacer.

Para modificar la resolución de pantalla mediante displayplacer

1. Instale displayplacer.

```
[ec2-user ~]$ brew tap jakehilborn/jakehilborn && brew install displayplacer
```

2. Muestre la información de pantalla actual y posibles resoluciones de pantalla.

```
[ec2-user ~]$ displayplacer list
```

3. Aplique la resolución de pantalla deseada.

```
[ec2-user ~]$ displayplacer "id:<screenID> res:<width>x<height> origin:(0,0)
 degree:0"
```

   Por ejemplo:

```
RES="2560x1600"
displayplacer "id:69784AF1-CD7D-B79B-E5D4-60D937407F68 res:${RES} scaling:off
 origin:(0,0) degree:0"
```

Cómo actualizar el sistema operativo y el software en las instancias de Mac de Amazon EC2

En el siguiente tema, se explica cómo actualizar el sistema operativo y el software en las instancias Mac de Apple Silicon (Mac2, Mac2-m1ultra, Mac2-m2, Mac2-m2pro, Mac-m4 y Mac-m4pro y en las instancias Mac x86 (Mac1).

Warning

La instalación de las versiones beta o preliminar de macOS solo está disponible en el silicio de Apple en las instancias de Mac. Amazon EC2 no califica las versiones beta ni las versiones preliminares de macOS y no garantiza que las instancias sigan funcionando después de actualizar una versión de macOS en preproducción.
Intentar instalar versiones beta o ver versiones preliminares de macOS en instancias de Mac Amazon EC2 x86 conducirá a la degradación de su host dedicado Amazon EC2 Mac cuando detenga o finalice sus instancias, y le impedirá iniciar o iniciar una nueva instancia en ese host.

Note

Si realiza una actualización in situ de macOS antes de que AWS publique una AMI oficial, la actualización solo se aplicará al host seleccionado. Si tiene otros hosts, o si lanza nuevos hosts, también debe realizar el mismo proceso de actualización en esos hosts. Cada versión de macOS requiere una versión mínima de firmware en el equipo de Apple Mac subyacente. La actualización in situ solo actualiza el firmware del host seleccionado y no se transfiere a otros hosts nuevos o existentes. Para comprobar qué versiones de macOS son compatibles con su host dedicado de Mac de Amazon EC2, consulte Buscar versiones de macOS compatibles para su host dedicado de Mac de Amazon EC2.

Actualización del software en instancias de Mac de Apple Silicon

Requisitos previos

Debido a una actualización en la configuración del controlador de red, la versión 1.0.2 del controlador ENA no es compatible con macOS 13.3 o posterior. Si quieres instalar una nueva versión de macOS de, versión 13.3 o posterior, siga el procedimiento que se explica a continuación para instalar una nueva versión del controlador.

Para instalar una nueva versión del controlador ENA

1. En una ventana del terminal, conéctese a la instancia de Mac de Apple Silicon mediante SSH.
2. Actualice Homebrew y descargue la aplicación ENA en el archivo `Applications` con el siguiente comando.

```
[ec2-user ~]$ brew update
```

```
[ec2-user ~]$ brew install amazon-ena-ethernet-dext
```

3. Para desconectarse de la instancia, ingrese exit y presione Entrar.
4. Utilice el cliente de VNC para activar la aplicación ENA.
   a. Configure el cliente de VNC mediante Conéctese a la interfaz gráfica de usuario (GUI) de la instancia.
   b. Una vez que se haya conectado a la instancia mediante la aplicación de uso compartido de pantalla, vaya a la carpeta Aplicaciones y abra la aplicación ENA.
   c. Elija Activar.
   d. Para confirmar que el controlador se activó correctamente, ejecute el siguiente comando en la ventana del terminal. El resultado del comando muestra que el controlador antiguo está en el estado de finalización y el nuevo controlador está en el estado activado.

      ```
      systemextensionsctl list;
      ```

   e. Tras reiniciar la instancia, solo estará presente el nuevo controlador.

Cómo realizar la actualización del software

En las instancias de Mac de Apple Silicon, debe completar varios pasos para actualizar el sistema operativo de forma local. Esto incluye delegar la propiedad del volumen raíz de Amazon EBS al usuario administrativo del volumen raíz de EBS. Puede elegir hacerlo automáticamente mediante una API de Amazon EC2 o manualmente ejecutando los comandos en su instancia.

Automated volume ownership delegation (Recommended)

Consideraciones

- La tarea de delegación de la propiedad del volumen puede tardar entre 30 y 90 minutos en completarse. Durante este tiempo, la instancia no está accesible.
- Las siguientes versiones de macOS son compatibles:
  - Mac2 | Mac2-m1ultra: macOS Ventura (versión 13.0 o posterior)
  - Mac2-m2 | Mac2-m2pro: macOS Ventura (versión 13.2 o posterior)

  - Mac-m4 | Mac-m4pro: macOS Sequoia (versión 15.6 o posterior)
- Las instancias deben tener un solo volumen de arranque y cada volumen adjunto solo puede tener un usuario administrador adicional.

Paso 1: establecer una contraseña y habilitar el token de seguridad para el usuario administrativo del volumen raíz de EBS

Debe establecer una contraseña y habilitar el token de seguridad para el usuario administrativo del volumen raíz de Amazon EBS (`ec2-user`).

> **Note**
>
> La contraseña y el token de seguridad se configuran la primera vez que se conecta a una instancia Mac de silicio con Apple mediante la GUI. Si se ha conectado previamente a la instancia mediante la GUI, no necesita realizar estos pasos.

1. Conéctese a la instancia mediante SSH.
2. Establezca la contraseña del usuario `ec2-user`.

```
$ sudo /usr/bin/dscl . -passwd /Users/ec2-user
```

3. Habilite el token de seguridad para el usuario `ec2-user`. Para `-oldPassword`, especifique la misma contraseña del paso anterior. Para `-newPassword`, especifique una contraseña diferente. El siguiente comando supone que tiene las contraseñas anterior y nueva guardadas en archivos `.txt`.

```
$ sysadminctl -oldPassword `cat old_password.txt` -newPassword `cat
 new_password.txt`
```

4. Compruebe que el token de seguridad esté habilitado.

```
$ sysadminctl -secureTokenStatus ec2-user
```

Paso 2: delegar la propiedad del volumen raíz de Amazon EBS al usuario administrativo del volumen raíz de EBS

Para delegar la propiedad, debe crear una tarea de delegación de la propiedad del volumen.

1. Utilice el comando create-delegate-mac-volume-ownership-task para crear la tarea. Para `--instance-id`, especifique el ID de la instancia. Para `--mac-credentials`, especifique las siguientes credenciales:

   - Usuario administrativo del disco interno
     - Nombre de usuario: solo se admite el usuario administrativo predeterminado (`aws-managed-user`) y se usa de forma predeterminada. No puede especificar un usuario administrativo diferente.
     - Contraseña: si no ha cambiado la contraseña predeterminada para `aws-managed-user`, especifique la contraseña predeterminada, que está en blanco. De lo contrario, especifique su contraseña.
   - Usuario administrativo del volumen raíz de Amazon EBS
     - Nombre de usuario: si no ha cambiado el usuario administrativo predeterminado, especifique `ec2-user`. De lo contrario, especifique el nombre de usuario de su usuario administrativo.
     - Contraseña: especifique la contraseña que configuró para el usuario administrativo del volumen raíz en el Paso 1 anterior.

   ```
   aws ec2 create-delegate-mac-volume-ownership-task \
   --instance-id i-1234567890abcdef0 \
   --mac-credentials file://mac-credentials.json
   ```

   A continuación, se presenta el contenido del archivo `mac-credentials.json` al que se hace referencia en los ejemplos siguientes.

   ```
   {
     "internalDiskPassword":"internal-disk-admin_password",
     "rootVolumeUsername":"root-volume-admin_username",
     "rootVolumePassword":"root-volume-admin_password"
   }
   ```

2. Espere a que finalice la tarea de delegación de la propiedad del volumen y a que la instancia vuelva a un estado correcto. Utilice el comando describe-mac-modification-tasks. Para `--mac-modification-task-id`, especifique el ID de la tarea de delegación de propiedad del volumen del paso anterior.

   ```
   aws ec2 describe-mac-modification-tasks \
   ```

```
--mac-modification-task-id task-id
```

3. Una vez finalizada la tarea de delegación de la propiedad del volumen, continúe con el Paso 3.

Paso 3: actualizar el software

Una vez que haya delegado la propiedad del volumen raíz de Amazon EBS, siga los pasos que se describen en Actualización del software en instancias x86 de Mac (a continuación) para actualizar el software.

Manual volume ownership delegation

Al realizar este procedimiento, creará dos contraseñas. Una contraseña es para el usuario administrativo del volumen raíz de Amazon EBS (`ec2-user`) y la otra para un usuario del disco interno (`aws-managed-user`). Recuerde estas contraseñas, ya que las utilizará a medida que avance en el procedimiento.

> **Note**
>
> Con este procedimiento en macOS Big Sur, solo puede realizar actualizaciones menores, como la actualización de macOS Big Sur 11.7.3 a macOS Big Sur 11.7.4. Para macOS Monterey o superior, puede hacer actualizaciones de software importantes.

Para acceder al disco interno

1. Desde el equipo local, en el terminal, conéctese a la instancia de Mac de Apple Silicon mediante SSH con el siguiente comando. Para obtener más información, consulte Conexión a su instancia mediante SSH.

```
ssh -i /path/key-pair-name.pem ec2-user@instance-public-dns-name
```

2. Instale e inicie Compartir pantalla de macOS con el siguiente comando.

```
[ec2-user ~]$ sudo launchctl enable system/com.apple.screensharing
sudo launchctl load -w /System/Library/LaunchDaemons/
com.apple.screensharing.plist
```

3. Establezca una contraseña para `ec2-user` con el comando siguiente. Recuerde la contraseña, ya que la usará más adelante.

```
[ec2-user ~]$ sudo /usr/bin/dscl . -passwd /Users/ec2-user
```

4. Para desconectarse de la instancia, escriba exit y presione return.
5. Desde su equipo local, en el terminal, vuelva a conectarse a la instancia mediante un túnel de SSH al puerto VNC mediante el siguiente comando.

```
ssh -i /path/key-pair-name.pem -L 5900:localhost:5900 ec2-user@instance-public-dns-name
```

> **Note**
>
> No salga de esta sesión de SSH hasta que se hayan completado los siguientes pasos de conexión de la VNC y GUI. Cuando se reinicie la instancia, la conexión se cerrará automáticamente.

6. En el equipo local, conéctese a `localhost:5900` mediante los siguientes pasos:
   a. Abra Finder y seleccione Ir.
   b. Seleccione Conectarse a un servidor.
   c. En el campo Dirección del servidor, introduzca `vnc://localhost:5900`.
7. En la ventana de macOS, conéctese a la sesión remota de la instancia de Mac de Apple Silicon como `ec2-user` con la contraseña que creó en el paso 3.
8. Acceda al disco interno, denominado InternalDisk, mediante una de las siguientes opciones.
   a. Para macOS Ventura o superior: abra Ajustes del sistema, seleccione General en el panel izquierdo y Disco de arranque en la esquina inferior derecha del panel.
   b. Para macOS Monterey o versiones anteriores: abra Ajustes del sistema, seleccione Disco de arranque y, a continuación, desbloquee el panel; para ello, debe seleccionar el icono del candado en la esquina inferior izquierda de la ventana.

> **Consejo para la solución de problemas**
>
> Si necesita montar el disco interno, ejecute el siguiente comando en el terminal.

```
APFSVolumeName="InternalDisk" ; SSDContainer=$(diskutil list | grep
 "Physical Store disk0" -B 3 | grep "/dev/disk" | awk {'print $1'} ) ;
 diskutil apfs addVolume $SSDContainer APFS $APFSVolumeName
```

9. Elija el disco interno, denominado InternalDisk, y seleccione Reiniciar. Seleccione Reiniciar de nuevo cuando se le solicite.

> **Important**
>
> Si el disco interno se denomina Macintosh HD en lugar de InternalDisk, es necesario detener y reiniciar la instancia para poder actualizar el host dedicado. Para obtener más información, consulte Detener o terminar la instancia de Amazon EC2.

Utilice el siguiente procedimiento para delegar la propiedad al usuario administrativo. Cuando vuelva a conectarse a la instancia con SSH, arranque desde el disco interno mediante el usuario administrativo especial (`aws-managed-user`). La contraseña inicial de `aws-managed-user` está en blanco, por lo que tendrá que sobrescribirla en su primera conexión. A continuación, debe repetir los pasos para instalar e iniciar Compartir pantalla de macOS, ya que el volumen de arranque ha cambiado.

Para delegar la propiedad al administrador de un volumen de Amazon EBS

1. Desde el equipo local, en el terminal, conéctese a la instancia de Mac Apple Silicon mediante el siguiente comando.

```
ssh -i /path/key-pair-name.pem aws-managed-user@instance-public-dns-name
```

2. Cuando reciba la advertencia `WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!`, utilice uno de los siguientes comandos para resolver el problema.

   a. Elimine los hosts conocidos mediante el siguiente comando. A continuación, repita el paso anterior.

   ```
   rm ~/.ssh/known_hosts
   ```

   b. Agregue lo siguiente al comando SSH del paso anterior.

```
-o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no
```

3. Establezca la contraseña para `aws-managed-user` con el siguiente comando. La contraseña inicial de `aws-managed-user` está en blanco, por lo que debe sobrescribirla en su primera conexión.

   a.
   ```
   [aws-managed-user ~]$ sudo /usr/bin/dscl . -passwd /Users/aws-managed-user password
   ```

   b. Cuando reciba el mensaje `Permission denied. Please enter user's old password:`, pulse Entrar.

   > **Consejo para la solución de problemas**
   >
   > Si aparece el error `passwd: DS error: eDSAuthFailed`, utilice el siguiente comando.
   >
   > ```
   > [aws-managed-user ~]$ sudo passwd aws-managed-user
   > ```

4. Instale e inicie Compartir pantalla de macOS con el siguiente comando.

   ```
   [aws-managed-user ~]$ sudo launchctl enable system/com.apple.screensharing
   sudo launchctl load -w /System/Library/LaunchDaemons/
   com.apple.screensharing.plist
   ```

5. Para desconectarse de la instancia, escriba exit y presione return.

6. Desde su equipo local, en el terminal, vuelva a conectarse a la instancia mediante un túnel de SSH al puerto VNC mediante el siguiente comando.

   ```
   ssh -i /path/key-pair-name.pem -L 5900:localhost:5900 aws-managed-user@instance-public-dns-name
   ```

7. En el equipo local, conéctese a `localhost:5900` mediante los siguientes pasos:

   a. Abra Finder y seleccione Ir.

   b. Seleccione Conectarse a un servidor.

   c. En el campo Dirección del servidor, introduzca `vnc://localhost:5900`.

8. En la ventana de macOS, conéctese a la sesión remota de la instancia de Mac de Apple Silicon como `aws-managed-user` con la contraseña que creó en el paso 3.

> **Note**
>
> Cuando se le pida que inicie sesión con su ID de Apple, seleccione Configurar más tarde.

9. Acceda al volumen de Amazon EBS mediante una de las siguientes opciones.

   a. Para macOS Ventura o posterior: abra Ajustes del sistema, seleccione General en el panel izquierdo y Disco de arranque en la esquina inferior derecha del panel.

   b. Para macOS Monterey o versiones anteriores: abra Ajustes del sistema, seleccione Disco de arranque y desbloquee el panel al seleccionar el ícono del candado en la esquina inferior izquierda de la ventana.

> **Note**
>
> Hasta que se reinicie, cuando se le solicite una contraseña de administrador, utilice la contraseña que estableció anteriormente para `aws-managed-user`. Esta contraseña puede ser diferente de la que configuró para `ec2-user` o la cuenta de administrador predeterminada de su instancia. Las siguientes instrucciones especifican cuándo usar la contraseña de administrador de la instancia.

10. Seleccione el volumen de Amazon EBS (el volumen que no se denomina InternalDisk en la ventana Disco de arranque) y elija Reiniciar.

> **Note**
>
> Si tiene varios volúmenes de Amazon EBS de arranque adjuntos a la instancia de Mac de Apple Silicon, asegúrese de utilizar un nombre único para cada volumen.

11. Confirme el reinicio y, a continuación, seleccione Autorizar usuarios cuando se le solicite.
12. En el panel Autorizar usuario en este volumen, compruebe que el usuario administrativo (de manera predeterminada `ec2-user`) esté seleccionado y, después, seleccione Autorizar.
13. Ingrese la contraseña de `ec2-user` que creó en el paso 3 del procedimiento anterior y, luego, seleccione Continuar.

14. Ingrese la contraseña del usuario administrativo especial (`aws-managed-user`) cuando se le solicite.
15. En el equipo local, en el terminal, vuelva a conectarse a la instancia mediante SSH con el nombre de usuario `ec2-user`.

    > **Consejo para la solución de problemas**
    >
    > Si recibe la advertencia `WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!`, ejecute el siguiente comando y vuelva a conectarse a la instancia mediante SSH.
    >
    > ```
    > rm ~/.ssh/known_hosts
    > ```

16. Para realizar la actualización del software, utilice los siguientes comandos en Actualización del software en instancias x86 de Mac.

Actualización del software en instancias x86 de Mac

En las instancias de Mac x86, puede instalar actualizaciones del sistema operativo desde Apple mediante el comando `softwareupdate`.

Para instalar actualizaciones del sistema operativo desde Apple en instancias de Mac x86

1. Enumere los paquetes con actualizaciones disponibles mediante el siguiente comando.

   ```
   [ec2-user ~]$ softwareupdate --list
   ```

2. Instale todas las actualizaciones o solo actualizaciones específicas. Para instalar actualizaciones específicas, utilice el siguiente comando.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo softwareupdate --install label
   ```

   De lo contrario, para instalar todas las actualizaciones, utilice el siguiente comando.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo softwareupdate --install --all --restart
   ```

Los administradores del sistema pueden utilizar AWS Systems Manager para implementar actualizaciones preaprobadas en instancias Mac x86. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de AWS Systems Manager.

Puede utilizar Homebrew para instalar actualizaciones de paquetes en las AMI de macOS EC2, a fin de tener la versión más reciente de estos paquetes en sus instancias. También puede utilizar Homebrew para instalar y ejecutar aplicaciones macOS comunes en Amazon EC2 macOS. Para obtener más información, consulte la Documentación de Homebrew.

Para instalar actualizaciones con Homebrew, haga lo siguiente:

1. Actualice Homebrew mediante el siguiente comando.

```
[ec2-user ~]$ brew update
```

2. Enumere los paquetes con actualizaciones disponibles mediante el siguiente comando.

```
[ec2-user ~]$ brew outdated
```

3. Instale todas las actualizaciones o solo actualizaciones específicas. Para instalar actualizaciones específicas, utilice el siguiente comando.

```
[ec2-user ~]$ brew upgrade package name
```

   De lo contrario, para instalar todas las actualizaciones, utilice el siguiente comando.

```
[ec2-user ~]$ brew upgrade
```

Aumente el tamaño de un volumen de EBS en la instancia Mac

Puede aumentar el tamaño de los volúmenes Amazon EBS en la instancia Mac. Para obtener más información, consulte Volúmenes elásticos de Amazon EBS en la Guía del usuario de Amazon EBS.

Después de aumentar el tamaño del volumen, debe aumentar el tamaño del contenedor APFS de la siguiente manera.

Aumente el espacio en disco disponible para su uso

1. Determine si es necesario reiniciar. Si cambia el tamaño de un volumen de EBS existente en una instancia Mac en ejecución, debe reiniciar la instancia para que el tamaño nuevo esté disponible. Si la modificación del espacio en disco se hizo durante la inicialización, no será obligatorio llevar a cabo el reinicio.

   Consulte el estado actual de los tamaños de disco:

   ```
   [ec2-user ~]$  diskutil list external physical
   /dev/disk0 (external, physical):
      #:                       TYPE NAME                    SIZE       IDENTIFIER
      0:                 GUID_partition_scheme           *322.1 GB     disk0
      1:                 EFI EFI                          209.7 MB     disk0s1
      2:                 Apple_APFS Container disk2       321.9 GB     disk0s2
   ```

2. Copie y pegue el siguiente comando.

   ```
   [ec2-user ~]$ PDISK=$(diskutil list physical external | head -n1 | cut -d" " -f1)
   APFSCONT=$(diskutil list physical external | grep "Apple_APFS" | tr -s " " | cut -
   d" " -f8)
   yes | sudo diskutil repairDisk $PDISK
   ```

3. Copie y pegue el siguiente comando.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo diskutil apfs resizeContainer $APFSCONT 0
   ```

Detener o terminar la instancia de Amazon EC2

Cuando detiene una instancia Mac, la instancia permanece en el estado `stopping` durante unos 15 minutos antes de pasar al estado `stopped`.

Cuando detiene o finaliza una instancia de Mac, Amazon EC2 realiza un flujo de trabajo de limpieza en el host dedicado subyacente para borrar el SSD interno, borrar las variables NVRAM persistentes y actualizar al firmware más reciente del dispositivo. Esto garantiza que las instancias de Mac proporcionen la misma seguridad y privacidad de datos que otras instancias de Nitro EC2. También le permite ejecutar las AMI de macOS más recientes. Durante el flujo de trabajo de limpieza, el host dedicado entra temporalmente en el estado pendiente. En las instancias de Mac x86, el flujo de trabajo de limpieza puede tardar hasta 50 minutos en completarse. Si Amazon EC2 necesita actualizar el firmware del dispositivo, el flujo de trabajo puede tardar hasta 3 horas en completarse.

En las instancias de Mac con Apple Silicon, el flujo de trabajo de limpieza puede tardar hasta 4,5 horas en completarse.

No puede iniciar la instancia de Mac detenida ni iniciar una nueva instancia de Mac hasta que finalice el flujo de trabajo de limpieza, momento en el que host dedicado entra en el estado `available`.

La medición y la facturación se pausan cuando el host dedicado entra en el estado `pending`. No se le cobrará por la duración del flujo de trabajo de limpieza.

Libere el host dedicado para la instancia Mac

Cuando haya terminado con la instancia Mac, puede liberar el host dedicado. Antes de poder liberar el host dedicado, debe detener o finalizar la instancia Mac. No puede liberar el host hasta que el periodo de asignación supere el mínimo de 24 horas.

Para liberar el host dedicado

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancia[s]).
3. Seleccione la instancia y elija Estado de instancia y, a continuación, elija Detener instancia o Terminar instancia.
4. En el panel de navegación, seleccione Dedicated Hosts (Alojamientos dedicados).
5. Seleccione el host dedicado y elija Acciones, Liberar host.
6. Cuando se le pida que confirme, elija Liberar.

Configuración de la Protección de Integridad del Sistema para instancias de Mac de Amazon EC2

Puede configurar los ajustes de Protección de Integridad del Sistema (SIP) para instancias Mac x86 e instancias Mac de silicio con Apple. SIP es una característica de seguridad crítica de macOS que ayuda a prevenir la ejecución de código no autorizado y las modificaciones a nivel del sistema. Para obtener más información, consulte Acerca de la Protección de Integridad del Sistema.

Puede habilitar o deshabilitar SIP por completo, o puede habilitar o deshabilitar de forma selectiva determinadas configuraciones de SIP. Se recomienda deshabilitar el SIP solo temporalmente para realizar las tareas necesarias y, a continuación, volver a habilitarlo lo antes posible. Si se deshabilita el SIP, la instancia podría quedar vulnerable a códigos malintencionados.

La configuración SIP se admite en todas las regiones de AWS en las que se admiten las instancias de Mac de Amazon EC2.

Temas

- Consideraciones
- Configuraciones de SIP predeterminadas
- Comprobación de la configuración de SIP
- Requisitos previos para las instancias de Mac de silicio con Apple
- Configuración de los ajustes de SIP
- Comprobación del estado de la tarea de configuración de SIP

Consideraciones

- Se admiten los siguientes tipos de instancias de Mac de Amazon EC2 y versiones de macOS:
  - Mac1 | Mac2 | MAc2-m1ultra: macOS Ventura (versión 13.0 o posterior)
  - Mac2-m2 | Mac2-m2pro: macOS Ventura (versión 13.2 o posterior)
  - Mac-m4 | Mac-m4pro: macOS Sequoia (versión 15.6 o posterior)

  > **Note**
  >
  > No se admiten las versiones beta y preliminar de macOS.

- Puede especificar una configuración de SIP personalizada para habilitar o deshabilitar de forma selectiva las distintas configuraciones de SIP. Si implementa una configuración personalizada, conéctese a la instancia y verifique la configuración para asegurarse de que sus requisitos se implementan correctamente y funcionan según lo previsto.

  Las configuraciones de SIP pueden cambiar con las actualizaciones de macOS. Le recomendamos que revise la configuración de SIP personalizada después de actualizar la versión de macOS para garantizar la compatibilidad continua y el correcto funcionamiento de sus configuraciones de seguridad.

- En el caso de las instancias de Mac x86, la configuración de SIP se aplica a nivel de instancia. Cualquier volumen raíz adjunto a la instancia heredará automáticamente la configuración de SIP configurada.

En el caso de las instancias de Mac de silicio con Apple, la configuración de SIP se aplica a nivel de volumen. Los volúmenes raíz adjuntos a la instancia no heredan la configuración de SIP. Si conecta otro volumen raíz, debe volver a configurar los ajustes de SIP en el estado requerido.

- Las tareas de configuración de SIP pueden tardar hasta 90 minutos en completarse. No se puede acceder a la instancia mientras se realiza la tarea de configuración de SIP.
- Las configuraciones de SIP no se transfieren a las instantáneas ni a las AMI que se crean posteriormente a partir de la instancia.
- Las instancias Mac de silicio con Apple solo deben tener un volumen de arranque y cada volumen adjunto solo puede tener un usuario administrador adicional.

Configuraciones de SIP predeterminadas

En la siguiente tabla, se muestra la configuración de SIP predeterminada para las instancias Mac x86 y las instancias Mac de silicio con Apple.

	Instancias Mac de silicio con Apple	Instancias Mac x86
Apple Internal	Habilitado	Deshabilitado
Protecciones del sistema de archivos	Habilitado	Deshabilitado
Sistema base	Habilitado	Habilitado
Restricciones de depuración	Habilitado	Habilitado
Restricciones de Dtrace	Habilitado	Habilitado
Firma de Kext	Habilitado	Habilitado
Protecciones Nvram	Habilitado	Habilitado

Comprobación de la configuración de SIP

Le recomendamos que compruebe la configuración de SIP antes y después de realizar cambios para asegurarse de que está configurada según lo esperado.

Cómo comprobar la configuración de SIP de una instancia de Mac de Amazon EC2

Conéctese a la instancia mediante SSH y, a continuación, ejecute el siguiente comando en la línea de comandos.

```
$ csrutil status
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
System Integrity Protection status: enabled.

Configuration:
    Apple Internal: enabled
    Kext Signing: disabled
    Filesystem Protections: enabled
    Debugging Restrictions: enabled
    DTrace Restrictions: enabled
    NVRAM Protections: enabled
    BaseSystem Verification: disabled
```

Requisitos previos para las instancias de Mac de silicio con Apple

Antes de poder configurar los ajustes de SIP para las instancias de Mac de silicio con Apple, debe establecer una contraseña y habilitar el token de seguridad para el usuario administrativo del volumen raíz de Amazon EBS (`ec2-user`).

> **Note**
>
> La contraseña y el token de seguridad se configuran la primera vez que se conecta a una instancia Mac de silicio con Apple mediante la GUI. Si se ha conectado previamente a la instancia mediante la GUI o si utiliza una instancia Mac x86, no necesita realizar estos pasos.

> **Note**
>
> Todos los nombres de usuario y contraseñas de macOS utilizados para la autenticación de macOS deben tener entre 4 y 16 caracteres para poder usarlos con las llamadas a la API de configuración de SIP.

Cómo establecer una contraseña y habilitar el token de seguridad para el usuario administrativo del volumen raíz de EBS

1. Conéctese a la instancia mediante SSH.
2. Establezca la contraseña del usuario `ec2-user`.

```
$ sudo /usr/bin/dscl . -passwd /Users/ec2-user
```

3. Habilite el token de seguridad para el usuario `ec2-user`. Para `-oldPassword`, especifique la misma contraseña del paso anterior. Para `-newPassword`, especifique una contraseña diferente. El siguiente comando supone que tiene las contraseñas anterior y nueva guardadas en archivos `.txt`.

```
$ sysadminctl -oldPassword `cat old_password.txt` -newPassword `cat
 new_password.txt`
```

4. Compruebe que el token de seguridad esté habilitado.

```
$ sysadminctl -secureTokenStatus ec2-user
```

Configuración de los ajustes de SIP

Al configurar los ajustes de SIP para la instancia, puede habilitar o deshabilitar todos los ajustes de SIP, o bien puede especificar una configuración personalizada que habilite o deshabilite ajustes de SIP específicos de forma selectiva.

> **Note**
>
> Si implementa una configuración personalizada, conéctese a la instancia y verifique la configuración para asegurarse de que sus requisitos se implementan correctamente y funcionan según lo previsto.
> Las configuraciones de SIP pueden cambiar con las actualizaciones de macOS. Le recomendamos que revise la configuración de SIP personalizada después de actualizar la versión de macOS para garantizar la compatibilidad continua y el correcto funcionamiento de sus configuraciones de seguridad.

Para configurar los ajustes de SIP de su instancia, debe crear una tarea de configuración de SIP. La tarea de configuración de SIP especifica los ajustes de SIP de la instancia.

Cuando cree una configuración de SIP para una instancia de Mac de silicio con Apple, debe especificar las siguientes credenciales:

- Usuario administrativo del disco interno
  - Nombre de usuario: solo se admite el usuario administrativo predeterminado (`aws-managed-user`) y se usa de forma predeterminada. No puede especificar un usuario administrativo diferente.
  - Contraseña: si no ha cambiado la contraseña predeterminada para `aws-managed-user`, especifique la contraseña predeterminada, que está en blanco. De lo contrario, especifique su contraseña.
- Usuario administrativo del volumen raíz de Amazon EBS
  - Nombre de usuario: si no ha cambiado el usuario administrativo predeterminado, especifique `ec2-user`. De lo contrario, especifique el nombre de usuario de su usuario administrativo.
  - Contraseña: siempre debe especificar la contraseña.

Utilice los siguientes métodos para crear una tarea de configuración de SIP.

Console

Cómo crear una tarea de configuración de SIP mediante la consola

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Instancias y, luego, seleccione la instancia de Mac de Amazon EC2.
3. En la pestaña Seguridad, seleccione Modificar Mac, Modificar la Protección de Integridad del Sistema.
4. Para habilitar todos los ajustes de SIP, seleccione Habilitar SIP. Para deshabilitar todos los ajustes de SIP, desmarque Habilitar SIP.
5. Para especificar una configuración personalizada que habilite o deshabilite de forma selectiva ajustes específicos de SIP, seleccione Especificar una configuración de SIP personalizada y, a continuación, seleccione los ajustes de SIP que desee habilitar o desmarque los ajustes de SIP que desee deshabilitar.
6. Especifique las credenciales del usuario del volumen raíz y del propietario del disco interno.

7. Elija Crear tarea de modificación de SIP.

AWS CLI

Cómo crear una tarea de configuración de SIP mediante la AWS CLI

Utilice el comando create-mac-system-integrity-protection-modification-task.

Cómo habilitar o deshabilitar todas las configuraciones de SIP

Para habilitar o deshabilitar por completo todas las configuraciones de SIP, utilice únicamente el parámetro `--mac-system-integrity-protection-status`.

El siguiente comando de ejemplo activa todas las configuraciones de SIP.

```
aws ec2 create-mac-system-integrity-protection-modification-task \
--instance-id i-0abcdef9876543210 \
--mac-system-integrity-protection-status enabled \
--mac-credentials file://mac-credentials.json
```

Especificación de una configuración de SIP personalizada

Para especificar una configuración SIP personalizada que habilite o deshabilite de forma selectiva configuraciones SIP específicas, especifique los parámetros `--mac-system-integrity-protection-status` y `--mac-system-integrity-protection-configuration`. En este caso, utilice `mac-system-integrity-protection-status` para especificar el estado general del SIP y utilice `mac-system-integrity-protection-configuration` para habilitar o deshabilitar de forma selectiva las configuraciones SIP individuales.

En el siguiente comando de ejemplo, se crea una tarea de configuración de SIP para habilitar todas las configuraciones de SIP, excepto `NvramProtections` y `FilesystemProtections`.

```
aws ec2 create-mac-system-integrity-protection-modification-task \
--instance-id i-0abcdef9876543210 \
--mac-system-integrity-protection-status enabled \
--mac-system-integrity-protection-configuration
 "NvramProtections=disabled, FilesystemProtections=disabled" \
--mac-credentials file://mac-credentials.json
```

En el siguiente comando de ejemplo, se crea una tarea de configuración SIP para deshabilitar todas las configuraciones SIP, excepto `DtraceRestrictions`.

```
aws ec2 create-mac-system-integrity-protection-modification-task \
--instance-id i-0abcdef9876543210 \
--mac-system-integrity-protection-status disabled \
--mac-system-integrity-protection-configuration "DtraceRestrictions=enabled" \
--mac-credentials file://mac-credentials.json
```

Contenido del archivo **`mac-credentials.json`**

A continuación, se presenta el contenido del archivo `mac-credentials.json` al que se hace referencia en los ejemplos siguientes.

```
{
  "internalDiskPassword":"internal-disk-admin_password",
  "rootVolumeUsername":"root-volume-admin_username",
  "rootVolumePassword":"root-volume-admin_password"
}
```

Comprobación del estado de la tarea de configuración de SIP

Utilice uno de los siguientes métodos para comprobar el estado de las tareas de configuración de SIP.

Console

Cómo ver las tareas de configuración de SIP mediante la consola

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Instancias y, luego, seleccione la instancia de Mac de Amazon EC2.
3. En la pestaña Seguridad, desplácese hacia abajo hasta la sección Tareas de modificación de Mac.

AWS CLI

Cómo comprobar el estado de las tareas de configuración del SIP mediante la AWS CLI

Utilice el comando describe-mac-modification-tasks.

Encuentre versiones de macOS compatibles para su host dedicado de Mac de Amazon EC2

Puede ver las versiones más recientes de macOS compatibles con su host dedicado de Mac de Amazon EC2. Con esta funcionalidad, puede validar si su host dedicado admite la inicialización de instancias con sus versiones de macOS preferidas.

Cada versión de macOS requiere una versión mínima de firmware en el Apple Mac subyacente para arrancar correctamente. La versión del firmware de Apple Mac puede quedar desactualizada si un host dedicado de Mac asignado ha permanecido inactivo durante un período prolongado o si tiene una instancia de larga ejecución.

Para garantizar la compatibilidad con las versiones más recientes de macOS, puede detener o finalizar las instancias en el host dedicado de Mac asignado. Esto activa el flujo de trabajo de limpieza del host y actualiza el firmware del Apple Mac subyacente para que sea compatible con las versiones más recientes de macOS. Un host dedicado con una instancia de larga ejecución se actualizará automáticamente cuando detenga o finalice una instancia en ejecución.

Para obtener más información acerca del flujo de trabajo de limpieza, consulte Detener o terminar la instancia de Amazon EC2.

Para obtener más información acerca de cómo iniciar instancias de Mac, consulte Iniciar una instancia Mac mediante el comando Consola de administración de AWS o AWS CLI.

Puede consultar la información sobre las últimas versiones de macOS compatibles con el host dedicado asignado mediante la consola de Amazon EC2 o la AWS CLI.

Console

Para ver la información del firmware del host dedicado mediante la consola

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Hosts dedicados.
3. En la página Información de los hosts dedicados, en Últimas versiones de macOS compatibles, puede consultar las versiones de macOS más recientes compatibles con el host.

AWS CLI

Para ver la información del firmware del host dedicado mediante AWS CLI

Utilice el comando `describe-mac-hosts` y sustituya la `region` por la Región de AWS correspondiente.

```
$ aws ec2 describe-mac-hosts --region us-east-1
  {
      "MacHosts": [
          {
              "HostId": "h-07879acf49EXAMPLE",
              "MacOSLatestSupportedVersions": [
                  "14.3",
                  "13.6.4",
                  "12.7.3"
              ]
          }
      ]
  }
```

Suscríbase a las notificaciones de AMI de macOS

Para recibir notificaciones cuando se publiquen nuevas AMI o cuando se haya actualizado bridgeOS, suscríbase mediante Amazon SNS.

Para obtener más información sobre EC2 de macOS, consulte Notas de la versión de las AMI de macOS de Amazon EC2.

Para suscribirse a las notificaciones de AMI de macOS

1. Abra la consola de Amazon SNS en https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home.
2. En la barra de navegación, cambie la región a EE. UU. Este (Norte de Virginia), si es necesario. Debe utilizar esta región porque las notificaciones de SNS a las que se va a suscribir se han creado en esta región.
3. En el panel de navegación, seleccione Subscriptions.
4. Seleccione Create subscription.
5. En el cuadro de diálogo Crear suscripción, haga lo siguiente:

   a. En ARN de tema, copie y pegue uno de los siguientes nombres de recursos de Amazon (ARN):

      - **arn:aws:sns:us-east-1:898855652048:amazon-ec2-macos-ami-updates**

- **`arn:aws:sns:us-east-1:898855652048:amazon-ec2-bridgeos-updates`**

b. En Protocolo, seleccione una de las siguientes opciones:

- Email:

  En Punto de conexión, escriba una dirección de correo electrónico que pueda utilizar para recibir notificaciones. Una vez creada la suscripción, recibirá un mensaje de confirmación con el asunto `AWS Notification - Subscription Confirmation`. Abra el email y elija Confirmar suscripción para completar su suscripción.

- SMS:

  En Punto de conexión, escriba un número de teléfono que pueda utilizar para recibir notificaciones.

- AWS Lambda, Amazon SQS, Amazon Data Firehose (las notificaciones estarán en formato JSON):

  En Punto de conexión, ingrese el ARN de la función de Lambda, la cola de SQS o la secuencia de Firehose que puede utilizar para recibir notificaciones.

c. Seleccione Crear suscripción.

Cuando se publican AMI de macOS, enviamos notificaciones a los suscriptores del tema `amazon-ec2-macos-ami-updates`. Cada vez que se actualiza bridgeOS, enviamos notificaciones a los suscriptores del tema `amazon-ec2-bridgeos-updates`. Si ya no desea recibir estas notificaciones, utilice el siguiente procedimiento para cancelar la suscripción.

Para cancelar la suscripción a las notificaciones de AMI de macOS

1. Abra la consola de Amazon SNS en https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home.
2. En la barra de navegación, cambie la región a EE. UU. Este (Norte de Virginia), si es necesario. Debe utilizar esta región porque las notificaciones de SNS se han creado en esa región.
3. En el panel de navegación, seleccione Subscriptions.
4. Seleccione las suscripciones y, a continuación, elija Actions (Acciones), Delete subscriptions (Eliminar suscripciones). Cuando se le pida confirmación, seleccione Delete (Eliminar).

Recupere los ID de AMI de macOS mediante la API de AWS Systems Manager Parameter Store

Debe especificar una AMI al iniciar una instancia. Una AMI es específica de una Región de AWS, un sistema operativo y una arquitectura de procesador. Se pueden ver todas las AMI de macOS en una Región de AWS y recuperar la AMI de macOS más reciente consultando la API de AWS Systems Manager Parameter Store. Cuando se utilizan estos parámetros públicos, no necesita buscar de manera manual los ID de la AMI de macOS. Los parámetros públicos están disponibles tanto para las AMI de macOS x86 como ARM64, y se pueden integrar con las plantillas de AWS CloudFormation existentes.

Permisos necesarios

Para realizar esta acción, la entidad principal de IAM debe tener permisos para llamar a la acción de la API `ssm:GetParameter`.

Para ver una lista de todas las AMI de macOS en la Región de AWS actual mediante la AWS CLI

Utilice el siguiente comando get-parameters-by-path para ver una lista de todas las AMI de macOS de la región actual.

```
aws ssm get-parameters-by-path --path /aws/service/ec2-macos --recursive --query
 "Parameters[].Name"
```

Para recuperar la ID de AMI de la última AMI principal de macOS mediante la AWS CLI

Utilice el siguiente comando get-parameter con el subparámetro `image_id`. En el siguiente ejemplo, sustituya `sonoma` por una versión principal compatible con macOS, `x86_64_mac` por el procesador y `region-code` por una Región de AWScompatible para la que desee tener el último ID de AMI de macOS.

```
aws ssm get-parameter --name /aws/service/ec2-macos/sonoma/x86_64_mac/latest/image_id
 --region region-code
```

Para obtener más información, consulte Llamar parámetros públicos de AMI para macOS en la Guía del usuario de AWS Systems Manager.

Notas de la versión de las AMI de macOS de Amazon EC2

La siguiente información proporciona detalles sobre los paquetes incluidos de forma predeterminada en las AMI de macOS de EC2 y resume los cambios de cada versión de las AMI de macOS de EC2.

Para obtener información acerca de cómo suscribirse a las notificaciones de la AMI de macOS, consulte Suscríbase a las notificaciones de AMI de macOS.

Las instancias de Mac pueden ejecutar uno de los siguientes sistemas operativos:

- macOS Mojave (versión 10.14) (solo instancias de Mac x86)
- macOS Catalina (versión 10.15) (solo instancias de Mac x86)
- macOS Big Sur (versión 11) (instancias de Mac x86 y M1)
- macOS Monterey (versión 12) (instancias de Mac x86 y M1)
- macOS Ventura (versión 13) (todas las instancias de Mac; las instancias de Mac M2 y M2 Pro son compatibles con macOS Ventura versión 13.2 o posterior)
- macOS Sonoma (versión 14) (todas las instancias de Mac)
- macOS Sequoia (versión 15) (todas las instancias de Mac)

> **Note**
>
> Las instancias M4 y M4 Pro de Mac son compatibles con macOS Sequoia versión 15.6 o posterior.

Apruebe las políticas de privacidad de red local para macOS Sequoia

macOS Sequoia (versión 15) incluye una nueva característica de privacidad de red local que afecta a los usuarios de servicios locales basados en IP, incluido el servicio de metadatos de instancias (IMDS) de Amazon EC2.

> **Important**
>
> Para corroborar que tiene acceso ininterrumpido a los servicios locales basados en IP, siga estos pasos para aprobar las políticas de privacidad de red local.

Para aprobar las políticas de privacidad de red local

1. Conéctese a la interfaz gráfica de usuario (GUI) de la instancia.
2. Siga las peticiones que aparecen en la pantalla para aprobar las políticas de privacidad de red local.

3. Una vez que haya aprobado las políticas, cree una AMI para su instancia Mac de EC2. Para obtener más información, consulte Creación de una AMI basada en Amazon EBS.

Todas las instancias Mac de EC2 que se inicien desde la AMI recién creada retendrán los permisos de privacidad de red local.

Paquetes predeterminados incluidos en las AMI de macOS de Amazon EC2

En la siguiente tabla se describen los paquetes que se incluyen de forma predeterminada en las AMI de macOS de EC2.

Paquetes	Notas de la versión
EC2 macOS Init	https://github.com/aws/ec2-macos-init/tags
EC2 macOS Utils	https://github.com/aws/ec2-macos-utils/tags
Amazon SSM Agent	https://github.com/aws/amazon-ssm-agent/releases
AWS Command Line Interface (AWS CLI), versión 2	https://raw.githubusercontent.com/aws/aws-cli/v2/CHANGELOG.rst
Herramientas de línea de comandos para Xcode	https://developer.apple.com/documentation/xcode-release-notes
Homebrew	https://github.com/Homebrew/brew/releases
Conexión de instancia de EC2	https://github.com/aws/aws-ec2-instance-connect-config/releases
Safari	https://developer.apple.com/documentation/safari-release-notes

Actualizaciones de la AMI de macOS de Amazon EC2

En la siguiente tabla se describen los cambios incluidos en las versiones de las AMI de EC2 para macOS. Tenga en cuenta que algunos cambios se aplican a todas las AMI de macOS de EC2, mientras que otros sólo se aplican a un subconjunto de estas AMI.

Actualizaciones de la AMI de macOS de EC2

Versión	Cambios
2026.09.02	Todas las AMI • Se actualizó `awscli` a la versión 2.36.36 • Se actualizó Homebrew a la versión 6.0.20 Lanzamiento de macOS Sonoma 14.8.9 (Apple silicon) • Contenido de seguridad de macOS Sonoma 14.8.9 • Se actualizó Safari a la versión 26.6.1 • Contenido de seguridad de Safari 26.6.1 Versión de macOS Tahoe 26.6.2 • Contenido de seguridad de macOS Tahoe 26.6.2

2026.08.26	Todas las AMI
	• Se actualizó `awscli` a la versión 2.36.27
	• Se actualizó Homebrew a la versión 6.0.18
	
	Lanzamiento de macOS Sonoma 14.8.9 (Intel, solo **`mac1.metal`**)
	• Contenido de seguridad de macOS Sonoma 14.8.9
	• Se actualizó Safari a la versión 26.6.1
	  • Contenido de seguridad de Safari 26.6.1
	
	Versión de macOS Sequoia 15.7.9
	• Contenido de seguridad de macOS Sequoia 15.7.9
	• Se actualizó Safari a la versión 26.6.1
	  • Contenido de seguridad de Safari 26.6.1

Versión	Cambios
	Versión de macOS Tahoe 26.6.1 • Contenido de seguridad de macOS Tahoe 26.6.1

2026.08.13	Todas las AMI
	• Se actualizó `awscli` a la versión 2.36.12
	• Se actualizó Homebrew a la versión 6.0.13
	
	Lanzamiento de macOS Sonoma 14.8.8 (Intel, solo **`mac1.metal`**)
	• Contenido de seguridad de macOS Sonoma versión 14.8.8
	• Se actualizó Safari a la versión 26.6
	  • Contenido de seguridad de Safari 26.6
	
	Versión de macOS Sequoia 15.7.8
	• Contenido de seguridad de macOS Sequoia 15.7.8
	• Se actualizó Safari a la versión 26.6
	  • Contenido de seguridad de Safari 26.6
	
	Versión de macOS Tahoe 26.6
	• Contenido de seguridad de macOS Tahoe 26.6
	• Se actualizaron las herramientas de línea de comandos a la versión 26.6

2026.07.29	Versión de macOS Tahoe 26.5.2 • Contenido de seguridad de macOS Tahoe 26.5.2 • Se actualizó `awscli` a la versión 2.36.1 • Se actualizó Homebrew a la versión 6.0.11

Versión	Cambios

2026.05.19	Todas las AMI
	• Se actualizó `awscli` a la versión 2.34.46
	• Se actualizó Homebrew a la versión 5.1.11
	
	Lanzamiento de macOS Sonoma versión 14.8.7
	• Contenido de seguridad de macOS Sonoma versión 14.8.7
	• Se actualizó Safari a la versión 26.5
	  • Contenido de seguridad de Safari versión 26.5
	
	Versión de macOS Sequoia 15.7.7
	• Contenido de seguridad de macOS Sequoia 15.7.7
	• Se actualizó Safari a la versión 26.5
	  • Contenido de seguridad de Safari versión 26.5
	
	Versión de macOS Tahoe 26.5
	• Contenido de seguridad de macOS Tahoe 26.5
	• Se actualizaron las herramientas de línea de comandos a la versión 26.5

2026.04.20	Versión de macOS Tahoe 26.4.1 • Contenido de seguridad de macOS Tahoe 26.4.1 • Se actualizaron las herramientas de línea de comandos a la versión 26.4.1 • Se actualizó `awscli` a la versión 2.34.32 • Se actualizó Homebrew a la versión 5.1.7

Versión	Cambios

2026.04.16	Todas las AMI
	• Se actualizó `awscli` a la versión 2.34.27
	• Se actualizó `ec2-macos-init` a la versión 1.5.15
	• Se actualizó Homebrew a la versión 5.1.5
	
	Versión de macOS Sonoma 14.8.5
	• Contenido de seguridad de macOS Sonoma 14.8.5
	• Se actualizó Safari a la versión 26.4
	  • Contenido de seguridad de Safari 26.4
	
	Versión de macOS Sequoia 15.7.5
	• Contenido de seguridad de macOS Sequoia 15.7.5
	• Se actualizó Safari a la versión 26.4
	  • Contenido de seguridad de Safari 26.4
	
	Versión de macOS Tahoe 26.4
	• Contenido de seguridad de macOS Tahoe 26.4
	• Se actualizaron las herramientas de línea de comandos a la versión 26.4

2026.03.17	Versión de macOS Tahoe 26.3.1 • Novedades de las actualizaciones para macOS Tahoe 26 • Se actualizaron las herramientas de línea de comandos a la versión 26.3 • Se actualizó `awscli` a la versión 2.34.10 • Se actualizó Homebrew a la versión 5.1.0

Versión	Cambios

2026.03.03	Todas las AMI
	• Se actualizó `awscli` a la versión 2.33.31
	• Se actualizó Homebrew a la versión 5.0.15
	
	Versión de macOS Sonoma 14.8.4
	• Contenido de seguridad de macOS Sonoma 14.8.4
	• Se actualizó Safari a la versión 26.3
	  • Contenido de seguridad de Safari 26.3
	
	Versión de macOS Sequoia 15.7.4
	• Contenido de seguridad de macOS Sequoia 15.7.4
	• Se actualizó Safari a la versión 26.3
	  • Contenido de seguridad de Safari 26.3
	
	Versión de macOS Tahoe 26.3
	• Contenido de seguridad de macOS Tahoe 26.3

Versión	Cambios

2025.12.26	Todas las AMI
	• Se actualizó `awscli` a la versión 2.32.19
	• Se actualizó `amazon-ssm-agent` a la versión 3.3.3270.0
	• Se actualizó Homebrew a la versión 5.0.6
	
	Versión de macOS Sonoma 14.8.3
	• Contenido de seguridad de macOS Sonoma 14.8.3
	• Se actualizó Safari a la versión 26.2
	  • Contenido de seguridad de Safari 26.2
	
	Versión de macOS Sequoia 15.7.3
	• Contenido de seguridad de macOS Sequoia 15.7.3
	• Se actualizó Safari a la versión 26.2
	  • Contenido de seguridad de Safari 26.2
	• Se actualizaron las herramientas de línea de comandos a la versión 26.2
	
	Versión de macOS Tahoe 26.2
	• Contenido de seguridad de macOS Tahoe 26.2
	• Se actualizaron las herramientas de línea de comandos a la versión 26.2

Versión	Cambios

2025.12.17	Todas las AMI
	• Se actualizó `awscli` a la versión 2.32.16
	• Se actualizó Homebrew a la versión 5.0.5
	
	Versión de macOS Sonoma 14.8.2
	• Contenido de seguridad de macOS Sonoma 14.8.2
	• Se actualizó Safari a la versión 26.1
	  • Contenido de seguridad de Safari 26.1
	
	Versión de macOS Sequoia 15.7.2
	• Contenido de seguridad de macOS Sequoia 15.7.2
	• Se actualizó Safari a la versión 26.1
	  • Contenido de seguridad de Safari 26.1
	• Se actualizaron las herramientas de línea de comandos a la versión 26.1
	
	Versión de macOS Tahoe 26.1
	• Contenido de seguridad de macOS Tahoe 26.1
	• Se actualizaron las herramientas de línea de comandos a la versión 26.1

Versión	Cambios

2025.11.18	Todas las AMI
	• Se actualizó `awscli` a la versión 2.31.35
	• Se actualizó `ec2-macos-init` a la versión 1.5.13
	• Se actualizó `ec2-macos-utils` a la versión 1.0.7
	• Se actualizó Homebrew a la versión 5.0.1
	
	Versión de macOS Sonoma 14.8.1
	• Contenido de seguridad de macOS Sonoma 14.8.1
	• Se actualizó Safari a la versión 26.0.1
	  • Contenido de seguridad de Safari 26.0.1
	
	Versión de macOS Sequoia 15.7.1
	• Contenido de seguridad de macOS Sequoia 15.7.1
	• Se actualizó Safari a la versión 26.0.1
	  • Contenido de seguridad de Safari versión 18.6
	• Se actualizaron las herramientas de línea de comandos a la versión 26.0
	
	Versión de macOS Tahoe 26.0.1
	• Contenido de seguridad de macOS Tahoe 26.0.1
	• Se actualizaron las herramientas de línea de comandos a la versión 26.0

Versión	Cambios
2025.09.04	Todas las AMI • Se actualizó `awscli` a la versión 2.28.19 • Se actualizó `ec2-instance-connect` a la versión 2.0.0-5 • Se actualizó Homebrew a la versión 4.6.7 Lanzamiento de macOS Ventura versión 13.7.8 • Contenido de seguridad de macOS Ventura versión 13.7.8 Lanzamiento de macOS Sonoma versión 14.7.8 • Contenido de seguridad de macOS Sonoma versión 14.7.8 Versión de macOS Sequoia 15.6.1 • Contenido de seguridad de macOS Sequoia 15.6.1

Versión	Cambios

2025.08.05	Todas las AMI
	• Se actualizó `awscli` a la versión 2.28
	• Se actualizó Homebrew a la versión 4.5.13
	
	Lanzamiento de macOS Ventura versión 13.7.7
	• Contenido de seguridad de macOS Ventura versión 13.7.7
	• Se actualizó Safari a la versión 18.6
	  • Contenido de seguridad de Safari versión 18.6
	
	Lanzamiento de macOS Sonoma versión 14.7.7
	• Contenido de seguridad de macOS Sonoma versión 14.7.7
	• Se actualizó Safari a la versión 18.6
	  • Contenido de seguridad de Safari versión 18.6
	
	Lanzamiento de macOS Sequoia versión 15.6
	• Contenido de seguridad de macOS Sequoia versión 15.6
	• Se actualizó ENA Ethernet de AWS a la versión 2.0.0

Versión	Cambios

2025.06.27	Todas las AMI
	• Se actualizó `awscli` a la versión 2.27.40
	• Se actualizó Homebrew a la versión 4.5.7
	• Imágenes x86_64 migradas a AWS ENA Ethernet dext
	
	Lanzamiento de macOS Ventura 13.7.6
	• Contenido de seguridad de macOS Ventura 13.7.6
	• Se actualizó Safari a la versión 18.5
	  • Contenido de seguridad de Safari versión 18.5
	
	Versión de macOS Sonoma 14.7.6
	• Contenido de seguridad de macOS Sonoma 14.7.6
	• Se actualizó Safari a la versión 18.5
	  • Contenido de seguridad de Safari 18.5
	
	Lanzamiento de macOS Sequoia 15.5
	• Contenido de seguridad de macOS Sequoia 15.5
	• Se actualizaron las herramientas de línea de comandos a la versión 16.4
	• Se actualizó ENA Ethernet de AWS a la versión 1.0.9

Versión	Cambios

2025.05.21	Todas las AMI
	• Se actualizó `awscli` a la versión 2.27.7
	• Se actualizó `ec2-macos-init` a la versión 1.5.11
	• Se actualizó `ec2-macos-utils` a la versión 1.0.5
	• Se actualizó Homebrew a la versión 4.5.1
	
	Versión de macOS Ventura 13.7.5
	• Contenido de seguridad de macOS Ventura 13.7.5
	• Se actualizó Safari a la versión 18.4
	  • Contenido de seguridad de Safari 18.4
	
	Versión de macOS Sonoma 14.7.5
	• Contenido de seguridad de macOS Sonoma 14.7.5
	• Se actualizó Safari a la versión 18.4
	  • Contenido de seguridad de Safari 18.4
	
	Versión de macOS Sequoia 15.4.1
	• Contenido de seguridad de macOS Sequoia 15.4.1
	• Se actualizaron las herramientas de línea de comandos a la versión 16.3

Versión	Cambios

2025.05.05	Todas las AMI
	
	• Se actualizó `awscli` a la versión 2.27.1
	• Se actualizó `ec2-macos-init` a la versión 1.5.11
	• Se actualizó `ec2-macos-system-monitor` a la versión 1.3.1
	• Se actualizó `ec2-macos-utils` a la versión 1.0.5
	• Se actualizó Homebrew a la versión 4.4.32
	
	Versión de macOS Ventura 13.7.5
	
	• Contenido de seguridad de macOS Ventura 13.7.5
	• Se actualizó Safari a la versión 18.4
	  • Contenido de seguridad de Safari 18.4
	
	Versión de macOS Sonoma 14.7.5
	
	• Contenido de seguridad de macOS Sonoma 14.7.5
	• Se actualizó Safari a la versión 18.4
	  • Contenido de seguridad de Safari 18.4
	
	Versión de macOS Sequoia 15.4.1
	
	• Contenido de seguridad de macOS Sequoia 15.4.1

Versión	Cambios
2025.03.18	Todas las AMI • Se actualizó `awscli` a la versión 2.24.2 • Se actualizó Homebrew a la versión 4.4.20 Versión de macOS Sequoia 15.3.1 • Contenido de seguridad de macOS Sequoia 15.3.1 Versión de macOS Sonoma 14.7.4 • Contenido de seguridad de macOS Sonoma 14.7.4 • Se actualizó Safari a la versión 18.3 Versión de macOS Ventura 13.7.4 • Contenido de seguridad de macOS Ventura 13.7.4 • Se actualizó Safari a la versión 18.3

Versión	Cambios
2025.01.24	Todas las AMI • Se actualizó `awscli` a la versión 2.22.33 • Se actualizó Homebrew a la versión 4.4.15 Lanzamiento de macOS Sequoia 15.2 • Contenido de seguridad de macOS Sequoia 15.2 • Se actualizaron las herramientas de línea de comandos a la versión 16.2 Versión de macOS Sonoma 14.7.2 • Contenido de seguridad de macOS Sonoma 14.7.2 • Se actualizó Safari a la versión 18.2 • Se actualizaron las herramientas de línea de comandos a la versión 16.2 Versión de macOS Ventura 13.7.2 • Contenido de seguridad de macOS Ventura 13.7.2 • Se actualizó Safari a la versión 18.2

Versión	Cambios
2024.12.20	Todas las AMI • Se actualizó Homebrew a la versión 4.4.8 • Se actualizó `aws-cli` a la versión 2.22.5 • Se actualizó `amazon-ssm-agent` a la versión 3.3.987.0 Versión de macOS Sequoia 15.1.1 • Contenido de seguridad de macOS Sequoia 15.1.1 Versión de macOS Sonoma 14.7.1 • Contenido de seguridad de macOS Sonoma 14.7.1 • Se actualizó Safari a la versión 18.1.1 Versión de macOS Ventura 13.7.1 • Contenido de seguridad de macOS Ventura 13.7.1 • Se actualizó Safari a la versión 18.1.1

Versión	Cambios

2024.10.28	Todas las AMI
	
	• Se actualizó Homebrew a la versión 4.4.2
	• Se actualizó `aws-cli` a la versión 2.18.13
	• Se actualizó `amazon-ssm-agent` a la versión 3.3.987.0
	• Se actualizó `ec2-macos-init` a la versión 1.5.10
	• Se actualizó `ec2-macos-utils` a la versión 1.0.4
	
	Lanzamiento de macOS Sequoia 15.0
	
	• Contenido de seguridad de macOS Sequoia 15
	
	Lanzamiento de macOS Sonoma 14.7
	
	• Contenido de seguridad de macOS Sonoma 14.7.
	• Se actualizaron las herramientas de línea de comandos a la versión 16.0
	• Se actualizó Safari a la versión 18.0.1
	  • Contenido de seguridad de Safari 18
	
	Lanzamiento de macOS Ventura 13.7
	
	• Contenido de seguridad de macOS Ventura 13.7
	• Se actualizó Safari a la versión 18.0.1
	  • Contenido de seguridad de Safari 18

Versión	Cambios

2024.08.20	Todas las AMI
	• Se actualizó Homebrew a la versión 4.3.14
	• Se actualizó `aws-cli` a la versión 2.17.29
	
	Versión de macOS Sonoma 14.6.1
	• No hay entradas de CVE publicadas.
	
	Versión de macOS Ventura 13.6.9
	• No hay entradas de CVE publicadas.
	• Se actualizó Safari a la versión 17.6
	  • Contenido de seguridad de Safari 17.6
	
	Versión de macOS Monterey 12.7.6
	• Contenido de seguridad de macOS Monterey 12.7.6
	• Se actualizó Safari a la versión 17.6
	  • Contenido de seguridad de Safari 17.6

Versión	Cambios

2024.06.07	Todas las AMI
	• Se actualizó Homebrew a la versión 4.3.1-1
	• Se actualizó `aws-cli` a la versión 2.15.56
	• Se actualizó `amazon-ssm-agent` a la versión 3.3.380.0-1
	
	Versión de macOS Sonoma 14.5
	• Contenido de seguridad de macOS Sonoma 14.5
	
	Versión de macOS Ventura 13.6.7
	• Contenido de seguridad de macOS Ventura 13.6.7
	• Se actualizó Safari a la versión 17.5
	  • Contenido de seguridad de Safari 17.5
	
	Versión de macOS Monterey 12.7.5
	• Contenido de seguridad de macOS Monterey 12.7.5
	• Se actualizó Safari a la versión 17.5
	  • Contenido de seguridad de Safari 17.5

Versión	Cambios

2024.04.12	Todas las AMI
	• Se actualizó Homebrew a la versión 4.2.16-1
	• Se actualizó `aws-cli` a la versión 2.15.36
	
	Versión de macOS Sonoma 14.4.1
	• Contenido de seguridad de macOS Sonoma 14.4.1
	
	Versión de macOS Ventura 13.6.6
	• Contenido de seguridad de macOS Ventura 13.6.6
	• Se actualizó Safari a la versión 17.4.1
	  • Contenido de seguridad de Safari 17.4.1
	
	Para macOS Monterey
	• Se actualizó Safari a la versión 17.4.1
	  • Contenido de seguridad de Safari 17.4.1

Tipos de instancias optimizadas para Amazon EBS

Las instancias optimizadas para Amazon EBS utilizan una pila de configuración optimizada y proporcionan un ancho de banda dedicado adicional para las operaciones de entrada y salida (I/O) de Amazon EBS. Esta optimización ofrece el mejor rendimiento para los volúmenes de EBS al minimizar la contención entre las operaciones de I/O de Amazon EBS y otro tráfico de la instancia.

Cuando se adjuntan a una instancia optimizada para EBS, los volúmenes de SSD de uso general (`gp2` y `gp3`) están diseñados para ofrecer, al menos, el 90 % de su rendimiento de IOPS aprovisionadas el 99 % del tiempo en un año determinado, mientras que los volúmenes de SSD de IOPS aprovisionadas (`io1` y `io2`) están diseñados para ofrecer, al menos, el 90 % de su rendimiento de IOPS aprovisionadas el 99,9 % del tiempo de un año determinado. Tanto los volúmenes de HDD con rendimiento optimizado (`st1`) como los volúmenes HDD en frío (`sc1`) ofrecen un rendimiento del 90 % de su rendimiento esperado el 99 % del tiempo en un año determinado. Los periodos que

no cumplen estas convenciones se distribuyen de manera prácticamente uniforme, por lo que se alcanza el 99 % del rendimiento total previsto cada hora. Para obtener más información, consulte Tipos de volúmenes de Amazon EBS en la Guía del usuario de Amazon EBS.

Algunos tipos de instancias están optimizados para EBS de forma predeterminada y no es necesario habilitarlos ni surte efecto alguno si intenta inhabilitarlos. Otros tipos de instancias admiten opcionalmente la optimización de EBS y puede habilitarla durante o después de la inicialización por una tarifa adicional por hora. Algunos tipos de instancias no admiten la optimización de EBS.

Para ver las especificaciones y características detalladas sobre los tipos de instancias, consulte la guía de tipos de instancias de Amazon EC2.

Consideraciones

- El rendimiento de EBS de una instancia está limitado por los límites de rendimiento del tipo de instancia o por el rendimiento agregado de sus volúmenes adjuntos, lo que sea menor. Para lograr el máximo rendimiento de EBS, una instancia debe tener volúmenes adjuntos que proporcionen un rendimiento combinado igual o superior al rendimiento máximo de la instancia. Por ejemplo, para alcanzar `80,000` operaciones de entrada/salida por segundo (IOPS) aprovisionadas en una instancia `r6i.16xlarge`, esta debe tener al menos 5 volúmenes `gp2` aprovisionados con `16,000` IOPS cada uno (5 volúmenes x `16,000` IOPS = `80,000` IOPS), o puede tener 1 volumen `gp3` aprovisionado con `80,000` IOPS. Se recomienda que elija un tipo de instancia que proporcione más rendimiento dedicado de Amazon EBS del que necesita la aplicación; de no hacerlo así, la conexión entre Amazon EBS y Amazon EC2 puede convertirse en un cuello de botella de rendimiento.
- La cantidad máxima de volúmenes de Amazon EBS que puede adjuntar a una instancia depende del tipo y tamaño de la instancia. Para obtener más información, consulte Límites de volumen de Amazon EBS para las instancias de Amazon EC2.
- Los límites máximos de IOPS y rendimiento son interdependientes. Según el tamaño de E/S, es posible que alcance un límite antes que el otro, lo que puede afectar al rendimiento general. Para obtener resultados óptimos, tenga en cuenta ambos límites al planificar la carga de trabajo.

Optimizada para EBS de forma predeterminada

Los siguientes tipos de instancias están optimizadas para EBS de forma predeterminada. No es necesario habilitar la optimización para EBS, ni se produce ningún efecto si la deshabilita.

instancias

- Fin general
- Optimizada para computación
- Optimizada para memoria
- Optimizada para almacenamiento
- Computación acelerada
- Computación de alto rendimiento

Fin general

> **Note**
>
> Los tipos de instancias M8a, M8g, M8gd, M8i, M8id, M8i-flex, M9g y M9gd son compatibles con las ponderaciones de ancho de banda configurables. Con estos tipos de instancias, puede optimizar el ancho de banda de una instancia para el rendimiento de la red o el rendimiento de Amazon EBS. La tabla siguiente muestra el rendimiento de ancho de banda predeterminado de Amazon EBS para estos tipos de instancias. Para obtener más información, consulte Configuración de ponderación de ancho de banda de instancias de EC2.

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
a1.medium [1]	300	3500	37.50	437.50	2 500	20000
a1.large [1]	525	3500	65.62	437.50	4000	20000
a1.xlarge [1]	800	3500	100.00	437.50	6000	20000
a1.2xlarge [1]	1750	3500	218,75	437.50	10000	20000

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
a1.4xlarge [2]	3500		437,5		20000	
a1.metal [2]	3500		437,5		20000	
m4.large [2]	450		56,25		3600	
m4.xlarge [2]	750		93,75		6000	
m4.2xlarge [2]	1 000		125.0		8000	
m4.4xlarge [2]	2000		250.0		16 000	
m4.10xlarge [2]	4000		500.0		32000	
m4.16xlarge [2]	10000		1250.0		65000	
m5.large [1]	650	4750	81,25	593,75	3600	18750
m5.xlarge [1]	1150	4750	143,75	593,75	6000	18750
m5.2xlarge [1]	2300	4750	287.50	593,75	12000	18750
m5.4xlarge [2]	4750		593,75		18750	
m5.8xlarge [2]	6800		850.0		30000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
m5.12xlarge [2]	9500		1187.5		40000	
m5.16xlarge [2]	13600		1700.0		60000	
m5.24xlarge [2]	19000		2375.0		80000	
m5.metal [2]	19000		2375.0		80000	
m5a.large [1]	650	2 880	81,25	360.00	3600	16 000
m5a.xlarge [1]	1085	2 880	135.62	360.00	6000	16 000
m5a.2xlarge [1]	1580	2 880	197.50	360.00	8333	16 000
m5a.4xlarge [2]	2 880		360.0		16 000	
m5a.8xlarge [2]	4750		593,75		20000	
m5a.12xlarge [2]	6780		847,5		30000	
m5a.16xlarge [2]	9500		1187.5		40000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
m5a.24xlarge [2]	13750		1718.75		60000	
m5ad.large [1]	650	2 880	81,25	360.00	3600	16 000
m5ad.xlarge [1]	1085	2 880	135.62	360.00	6000	16 000
m5ad.2xlarge [1]	1580	2 880	197.50	360.00	8333	16 000
m5ad.4xlarge [2]	2 880		360.0		16 000	
m5ad.8xlarge [2]	4750		593,75		20000	
m5ad.12xlarge [2]	6780		847,5		30000	
m5ad.16xlarge [2]	9500		1187.5		40000	
m5ad.24xlarge [2]	13750		1718.75		60000	
m5d.large [1]	650	4750	81,25	593,75	3600	18750
m5d.xlarge [1]	1150	4750	143,75	593,75	6000	18750

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
m5d.2xlarge [1]	2300	4750	287.50	593,75	12000	18750
m5d.4xlarge [2]	4750		593,75		18750	
m5d.8xlarge [2]	6800		850.0		30000	
m5d.12xlarge [2]	9500		1187.5		40000	
m5d.16xlarge [2]	13600		1700.0		60000	
m5d.24xlarge [2]	19000		2375.0		80000	
m5d.metal [2]	19000		2375.0		80000	
m5dn.large [1]	650	4750	81,25	593,75	3600	18750
m5dn.xlarge [1]	1150	4750	143,75	593,75	6000	18750
m5dn.2xlarge [1]	2300	4750	287.50	593,75	12000	18750
m5dn.4xlarge [2]	4750		593,75		18750	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
m5dn.8xlarge [2]	6800		850.0		30000	
m5dn.12xlarge [2]	9500		1187.5		40000	
m5dn.16xlarge [2]	13600		1700.0		60000	
m5dn.24xlarge [2]	19000		2375.0		80000	
m5dn.metal [2]	19000		2375.0		80000	
m5n.large [1]	650	4750	81,25	593,75	3600	18750
m5n.xlarge [1]	1150	4750	143,75	593,75	6000	18750
m5n.2xlarge [1]	2300	4750	287.50	593,75	12000	18750
m5n.4xlarge [2]	4750		593,75		18750	
m5n.8xlarge [2]	6800		850.0		30000	
m5n.12xlarge [2]	9500		1187.5		40000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
m5n.16xlarge [2]	13600		1700.0		60000	
m5n.24xlarge [2]	19000		2375.0		80000	
m5n.metal [2]	19000		2375.0		80000	
m5zn.large [1]	800	3170	100.00	396,25	3333	13333
m5zn.xlarge [1]	1564	3170	195.50	396,25	6667	13333
m5zn.2xlarge [2]	3170		396,25		13333	
m5zn.3xlarge [2]	4750		593,75		20000	
m5zn.6xlarge [2]	9500		1187.5		40000	
m5zn.12xlarge [2]	19000		2375.0		80000	
m5zn.metal [2]	19000		2375.0		80000	
m6a.large [1]	650	10000	81,25	1250.00	3600	40000

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
m6a.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	6000	40000
m6a.2xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	12000	40000
m6a.4xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000
m6a.8xlarge [2]	10000		1250.0		40000	
m6a.12xlarge [2]	15000		1875.0		60000	
m6a.16xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
m6a.24xlarge [2]	30000		3750.0		120 000	
m6a.32xlarge [2]	40000		5000.0		160000	
m6a.48xlarge [2]	40000		5000.0		240000	
m6a.metal [2]	40000		5000.0		240000	
m6g.medium [1]	315	4750	39.38	593,75	2 500	20000

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
m6g.large [1]	630	4750	78,75	593,75	3600	20000
m6g.xlarge [1]	1188	4750	148.50	593,75	6000	20000
m6g.2xlarge [1]	2375	4750	296.88	593,75	12000	20000
m6g.4xlarge [2]	4750		593,75		20000	
m6g.8xlarge [2]	9500		1187.5		40000	
m6g.12xlarge [2]	14250		1781.25		50000	
m6g.16xlarge [2]	19000		2375.0		80000	
m6g.metal [2]	19000		2375.0		80000	
m6gd.medium [1]	315	4750	39.38	593,75	2 500	20000
m6gd.large [1]	630	4750	78,75	593,75	3600	20000
m6gd.xlarge [1]	1188	4750	148.50	593,75	6000	20000

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
m6gd.2xlarge [1]	2375	4750	296.88	593,75	12000	20000
m6gd.4xlarge [2]	4750		593,75		20000	
m6gd.8xlarge [2]	9500		1187.5		40000	
m6gd.12xlarge [2]	14250		1781.25		50000	
m6gd.16xlarge [2]	19000		2375.0		80000	
m6gd.metal [2]	19000		2375.0		80000	
m6i.large [1]	650	10000	81,25	1250.00	3600	40000
m6i.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	6000	40000
m6i.2xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	12000	40000
m6i.4xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000
m6i.8xlarge [2]	10000		1250.0		40000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
m6i.12xlarge [2]	15000		1875.0		60000	
m6i.16xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
m6i.24xlarge [2]	30000		3750.0		120 000	
m6i.32xlarge [2]	40000		5000.0		160000	
m6i.metal [2]	40000		5000.0		160000	
m6id.large [1]	650	10000	81,25	1250.00	3600	40000
m6id.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	6000	40000
m6id.2xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	12000	40000
m6id.4xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000
m6id.8xlarge [2]	10000		1250.0		40000	
m6id.12xlarge [2]	15000		1875.0		60000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
m6id.16xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
m6id.24xlarge [2]	30000		3750.0		120 000	
m6id.32xlarge [2]	40000		5000.0		160000	
m6id.metal [2]	40000		5000.0		160000	
m6idn.large [1]	1562	25000	195.31	3125.00	6250	100000
m6idn.xlarge [1]	3125	25000	390.62	3125.00	12500	100000
m6idn.2xlarge [1]	6250	25000	781.25	3125.00	25000	100000
m6idn.4xlarge [1]	12500	25000	1562.50	3125.00	50000	100000
m6idn.8xlarge [2]	25000		3125.0		100000	
m6idn.12xlarge [2]	37500		4687.5		150000	
m6idn.16xlarge [2]	50000		6250.0		200000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
m6idn.24xlarge [2]	75000		9375.0		300000	
m6idn.32xlarge [2]	100000		12500.0		400000	
m6idn.metal [2]	100000		12500.0		400000	
m6in.large [1]	1562	25000	195.31	3125.00	6250	100000
m6in.xlarge [1]	3125	25000	390.62	3125.00	12500	100000
m6in.2xlarge [1]	6250	25000	781.25	3125.00	25000	100000
m6in.4xlarge [1]	12500	25000	1562.50	3125.00	50000	100000
m6in.8xlarge [2]	25000		3125.0		100000	
m6in.12xlarge [2]	37500		4687.5		150000	
m6in.16xlarge [2]	50000		6250.0		200000	
m6in.24xlarge [2]	75000		9375.0		300000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
m6in.32xlarge [2]	100000		12500.0		400000	
m6in.metal [2]	100000		12500.0		400000	
m7a.medium [1]	325	10000	40.62	1250.00	2 500	40000
m7a.large [1]	650	10000	81,25	1250.00	3600	40000
m7a.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	6000	40000
m7a.2xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	12000	40000
m7a.4xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000
m7a.8xlarge [2]	10000		1250.0		40000	
m7a.12xlarge [2]	15000		1875.0		60000	
m7a.16xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
m7a.24xlarge [2]	30000		3750.0		120 000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
m7a.32xlarge [2]	40000		5000.0		160000	
m7a.48xlarge [2]	40000		5000.0		240000	
m7a.metal-48xl [2]	40000		5000.0		240000	
m7g.medium [1]	315	10000	39.38	1250.00	2 500	40000
m7g.large [1]	630	10000	78,75	1250.00	3600	40000
m7g.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	6000	40000
m7g.2xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	12000	40000
m7g.4xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000
m7g.8xlarge [2]	10000		1250.0		40000	
m7g.12xlarge [2]	15000		1875.0		60000	
m7g.16xlarge [2]	20000		2500.0		80000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
m7g.metal [2]	20000		2500.0		80000	
m7gd.medium [1]	315	10000	39.38	1250.00	2 500	40000
m7gd.large [1]	630	10000	78,75	1250.00	3600	40000
m7gd.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	6000	40000
m7gd.2xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	12000	40000
m7gd.4xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000
m7gd.8xlarge [2]	10000		1250.0		40000	
m7gd.12xlarge [2]	15000		1875.0		60000	
m7gd.16xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
m7gd.metal [2]	20000		2500.0		80000	
m7i.large [1]	650	10000	81,25	1250.00	3600	40000

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
m7i.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	6000	40000
m7i.2xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	12000	40000
m7i.4xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000
m7i.8xlarge [2]	10000		1250.0		40000	
m7i.12xlarge [2]	15000		1875.0		60000	
m7i.16xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
m7i.24xlarge [2]	30000		3750.0		120 000	
m7i.48xlarge [2]	40000		5000.0		240000	
m7i.metal-24xl [2]	30000		3750.0		120 000	
m7i.metal-48xl [2]	40000		5000.0		240000	
m7i-flex.large [1]	312	10000	39.06	1250.00	2 500	40000

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
m7i-flex.xlarge [1]	625	10000	78.12	1250.00	3600	40000
m7i-flex.2xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	6000	40000
m7i-flex.4xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	12000	40000
m7i-flex.8xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000
m7i-flex.12xlarge [1]	7500	15000	937.50	1875.00	30000	60000
m7i-flex.16xlarge [1]	10000	20000	1250.00	2500.00	40000	80000
m8a.medium [1]	325	10000	40.62	1250.00	2 500	40000
m8a.large [1]	650	10000	81,25	1250.00	3600	40000
m8a.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	6000	40000
m8a.2xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	12000	40000
m8a.4xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
m8a.8xlarge [2]	10000		1250.0		40000	
m8a.12xlarge [2]	15000		1875.0		60000	
m8a.16xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
m8a.24xlarge [2]	30000		3750.0		120 000	
m8a.48xlarge [2]	60000		7500.0		240000	
m8a.metal-24xl [2]	30000		3750.0		120 000	
m8a.metal-48xl [2]	60000		7500.0		240000	
m8azn.medium [1]	625	15000	78.12	1875.00	2 500	60000
m8azn.large [1]	1250	15000	156,25	1875.00	5000	60000
m8azn.xlarge [1]	2 500	15000	312.50	1875.00	10000	60000
m8azn.3xlarge [1]	7500	15000	937.50	1875.00	30000	60000

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
m8azn.6xlarge [2]	15000		1875.0		60000	
m8azn.12xlarge [2]	30000		3750.0		120 000	
m8azn.24xlarge [2]	60000		7500.0		240000	
m8azn.metal-12xl [2]	30000		3750.0		120 000	
m8azn.metal-24xl [2]	60000		7500.0		240000	
m8g.medium [1]	315	10000	39.38	1250.00	2 500	40000
m8g.large [1]	630	10000	78,75	1250.00	3600	40000
m8g.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	6000	40000
m8g.2xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	12000	40000
m8g.4xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000
m8g.8xlarge [2]	10000		1250.0		40000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
m8g.12xlarge [2]	15000		1875.0		60000	
m8g.16xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
m8g.24xlarge [2]	30000		3750.0		120 000	
m8g.48xlarge [2]	40000		5000.0		240000	
m8g.metal-24xl [2]	30000		3750.0		120 000	
m8g.metal-48xl [2]	40000		5000.0		240000	
m8gb.medium [1]	1562	25000	195.31	3125.00	7500	120 000
m8gb.large [1]	3125	25000	390.62	3125.00	15000	120 000
m8gb.xlarge [1]	6250	25000	781.25	3125.00	30000	120 000
m8gb.2xlarge [1]	12500	25000	1562.50	3125.00	60000	120 000
m8gb.4xlarge [2]	25000		3125.0		120 000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
m8gb.8xlarge [2]	50000		6250.0		240000	
m8gb.12xlarge [2]	75000		9375.0		360000	
m8gb.16xlarge [2]	100000		12500.0		480000	
m8gb.24xlarge [2]	150000		18750.0		720000	
m8gb.48xlarge [2]	300000		37500.0		1440000	
m8gb.metal-24xl [2]	150000		18750.0		720000	
m8gb.metal-48xl [2]	300000		37500.0		1440000	
m8gd.medium [1]	315	10000	39.38	1250.00	2 500	40000
m8gd.large [1]	630	10000	78,75	1250.00	3600	40000
m8gd.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	6000	40000
m8gd.2xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	12000	40000

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
m8gd.4xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000
m8gd.8xlarge [2]	10000		1250.0		40000	
m8gd.12xlarge [2]	15000		1875.0		60000	
m8gd.16xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
m8gd.24xlarge [2]	30000		3750.0		120 000	
m8gd.48xlarge [2]	40000		5000.0		240000	
m8gd.metal-24xl [2]	30000		3750.0		120 000	
m8gd.metal-48xl [2]	40000		5000.0		240000	
m8gn.medium [1]	760	10000	95.00	1250.00	2 500	40000
m8gn.large [1]	1250	10000	156,25	1250.00	5000	40000
m8gn.xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	10000	40000

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
m8gn.2xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000
m8gn.4xlarge [2]	10000		1250.0		40000	
m8gn.8xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
m8gn.12xlarge [2]	30000		3750.0		120 000	
m8gn.16xlarge [2]	40000		5000.0		160000	
m8gn.24xlarge [2]	60000		7500.0		240000	
m8gn.48xlarge [2]	120 000		15000.0		480000	
m8gn.metal-24xl [2]	60000		7500.0		240000	
m8gn.metal-48xl [2]	120 000		15000.0		480000	
m8i.large [1]	650	10000	81,25	1250.00	3600	40000
m8i.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	6000	40000

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
m8i.2xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	12000	40000
m8i.4xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000
m8i.8xlarge [2]	10000		1250.0		40000	
m8i.12xlarge [2]	15000		1875.0		60000	
m8i.16xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
m8i.24xlarge [2]	30000		3750.0		120 000	
m8i.32xlarge [2]	40000		5000.0		160000	
m8i.48xlarge [2]	60000		7500.0		240000	
m8i.96xlarge [2]	80000		10000.0		480000	
m8i.metal-48xl [2]	60000		7500.0		240000	
m8i.metal-96xl [2]	80000		10000.0		480000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
m8id.large [1]	650	10000	81,25	1250.00	3600	40000
m8id.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	6000	40000
m8id.2xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	12000	40000
m8id.4xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000
m8id.8xlarge [2]	10000		1250.0		40000	
m8id.12xlarge [2]	15000		1875.0		60000	
m8id.16xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
m8id.24xlarge [2]	30000		3750.0		120 000	
m8id.32xlarge [2]	40000		5000.0		160000	
m8id.48xlarge [2]	60000		7500.0		240000	
m8i.96xlarge [2]	80000		10000.0		480000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
m8id.metal-48xl [2]	60000		7500.0		240000	
m8id.metal-96xl [2]	80000		10000.0		480000	
m8i-flex.large [1]	315	10000	39.38	1250.00	2 500	40000
m8i-flex.xlarge [1]	630	10000	78,75	1250.00	3600	40000
m8i-flex.2xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	6000	40000
m8i-flex.4xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	12000	40000
m8i-flex.8xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000
m8i-flex.12xlarge [1]	7500	15000	937.50	1875.00	30000	60000
m8i-flex.16xlarge [1]	10000	20000	1250.00	2500.00	40000	80000
m8in.large [1]	650	10000	81,25	1250.00	3600	40000
m8in.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	6000	40000

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
m8in.2xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	12000	40000
m8in.4xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000
m8in.8xlarge [2]	10000		1250.0		40000	
m8in.12xlarge [2]	15000		1875.0		60000	
m8in.16xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
m8in.24xlarge [2]	30000		3750.0		120 000	
m8in.32xlarge [2]	40000		5000.0		160000	
m8in.48xlarge [2]	60000		7500.0		240000	
m8in.96xlarge [2]	120 000		15000.0		480000	
m8in.metal-48xl [2]	60000		7500.0		240000	
m8in.metal-96xl [2]	120 000		15000.0		480000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
m8idn.large [1]	650	10000	81,25	1250.00	3600	40000
m8idn.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	6000	40000
m8idn.2xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	12000	40000
m8idn.4xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000
m8idn.8xlarge [2]	10000		1250.0		40000	
m8idn.12xlarge [2]	15000		1875.0		60000	
m8idn.16xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
m8idn.24xlarge [2]	30000		3750.0		120 000	
m8idn.32xlarge [2]	40000		5000.0		160000	
m8idn.48xlarge [2]	60000		7500.0		240000	
m8idn.96xlarge [2]	120 000		15000.0		480000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
m8idn.metal-48xl [2]	60000		7500.0		240000	
m8idn.metal-96xl [2]	120 000		15000.0		480000	
m8ine.large [1]	650	10000	81,25	1250.00	3600	40000
m8ine.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	6000	40000
m8ine.2xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	12000	40000
m8ine.4xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000
m8ine.8xlarge [2]	10000		1250.0		40000	
m8ine.12xlarge [2]	15000		1875.0		60000	
m8ib.large [1]	1563	25000	195.38	3125.00	7500	120 000
m8ib.xlarge [1]	3125	25000	390.62	3125.00	15000	120 000
m8ib.2xlarge [1]	6250	25000	781.25	3125.00	30000	120 000

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
m8ib.4xlarge [1]	12500	25000	1562.50	3125.00	60000	120 000
m8ib.8xlarge [2]	25000		3125.0		120 000	
m8ib.12xlarge [2]	37500		4687.5		180000	
m8ib.16xlarge [2]	50000		6250.0		240000	
m8ib.24xlarge [2]	75000		9375.0		360000	
m8ib.32xlarge [2]	100000		12500.0		480000	
m8ib.48xlarge [2]	150000		18750.0		720000	
m8ib.96xlarge [2]	300000		37500.0		1440000	
m8ib.metal-48xl [2]	150000		18750.0		720000	
m8ib.metal-96xl [2]	300000		37500.0		1440000	
m8idb.large [1]	1563	25000	195.38	3125.00	7500	120 000

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
m8idb.xlarge [1]	3125	25000	390.62	3125.00	15000	120 000
m8idb.2xlarge [1]	6250	25000	781.25	3125.00	30000	120 000
m8idb.4xlarge [1]	12500	25000	1562.50	3125.00	60000	120 000
m8idb.8xlarge [2]	25000		3125.0		120 000	
m8idb.12xlarge [2]	37500		4687.5		180000	
m8idb.16xlarge [2]	50000		6250.0		240000	
m8idb.24xlarge [2]	75000		9375.0		360000	
m8idb.32xlarge [2]	100000		12500.0		480000	
m8idb.48xlarge [2]	150000		18750.0		720000	
m8idb.96xlarge [2]	300000		37500.0		1440000	
m8idb.metal-48xl [2]	150000		18750.0		720000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
m8idb.metal-96xl [2]	300000		37500.0		1440000	
m9g.medium [1]	380	12000	47.50	1500.00	2 500	48000
m9g.large [1]	760	12000	95.00	1500.00	3600	48000
m9g.xlarge [1]	1500	12000	187.50	1500.00	6000	48000
m9g.2xlarge [1]	3 000	12000	375.00	1500.00	12000	48000
m9g.4xlarge [1]	6000	12000	750.00	1500.00	24000	48000
m9g.8xlarge [2]	12000		1500.0		48000	
m9g.12xlarge [2]	18000		2250.0		72000	
m9g.16xlarge [2]	24000		3000.0		96000	
m9g.24xlarge [2]	36000		4500.0		144000	
m9g.48xlarge [2]	72000		9000.0		288000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
m9g.metal-48xl [2]	72000		9000.0		288000	
m9gd.medium [1]	380	12000	47.50	1500.00	2 500	48000
m9gd.large [1]	760	12000	95.00	1500.00	3600	48000
m9gd.xlarge [1]	1500	12000	187.50	1500.00	6000	48000
m9gd.2xlarge [1]	3 000	12000	375.00	1500.00	12000	48000
m9gd.4xlarge [1]	6000	12000	750.00	1500.00	24000	48000
m9gd.8xlarge [2]	12000		1500.0		48000	
m9gd.12xlarge [2]	18000		2250.0		72000	
m9gd.16xlarge [2]	24000		3000.0		96000	
m9gd.24xlarge [2]	36000		4500.0		144000	
m9gd.48xlarge [2]	72000		9000.0		288000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
m9gd.metal-48xl [2]	72000		9000.0		288000	
mac1.metal [2]	14000		1750.0		80000	
mac2.metal [2]	10000		1250.0		55000	
mac2-m1ultra.metal [2]	10000		1250.0		55000	
mac2-m2.metal [2]	8000		1000.0		55000	
mac2-m2pro.metal [2]	8000		1000.0		55000	
mac-m3ultra.metal [2]	10000		1250.0		55000	
mac-m4.metal [2]	8000		1000.0		55000	
mac-m4pro.metal [2]	8000		1000.0		55000	
mac-m4max.metal [2]	10000		1250.0		55000	
t3.nano [1]	43	2085	5.38	260.62	250	11800

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
t3.micro [1]	87	2085	10.88	260.62	500	11800
t3.small [1]	174	2085	21.75	260.62	1 000	11800
t3.medium [1]	347	2085	43.38	260.62	2000	11800
t3.large [1]	695	2780	86.88	347.50	4000	15700
t3.xlarge [1]	695	2780	86.88	347.50	4000	15700
t3.2xlarge [1]	695	2780	86.88	347.50	4000	15700
t3a.nano [1]	45	2085	5.62	260.62	250	11800
t3a.micro [1]	90	2085	11,25	260.62	500	11800
t3a.small [1]	175	2085	21,88	260.62	1 000	11800
t3a.medium [1]	350	2085	43,75	260.62	2000	11800
t3a.large [1]	695	2780	86.88	347.50	4000	15700
t3a.xlarge [1]	695	2780	86.88	347.50	4000	15700
t3a.2xlarge [1]	695	2780	86.88	347.50	4000	15700
t4g.nano [1]	43	2085	5.38	260.62	250	11800
t4g.micro [1]	87	2085	10.88	260.62	500	11800
t4g.small [1]	174	2085	21.75	260.62	1 000	11800

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
t4g.medium [1]	347	2085	43.38	260.62	2000	11800
t4g.large [1]	695	2780	86.88	347.50	4000	15700
t4g.xlarge [1]	695	2780	86.88	347.50	4000	15700
t4g.2xlarge [1]	695	2780	86.88	347.50	4000	15700

[1] Estas instancias pueden soportar el máximo rendimiento durante 30 minutos al menos una vez cada 24 horas, tras lo cual vuelven a su rendimiento básico.

[2] Estas instancias pueden mantener el rendimiento indicado de forma indefinida. Si la carga de trabajo requiere un rendimiento máximo prolongado de más de 30 minutos, utilice una de estas instancias.

Optimizada para computación

> **Note**
>
> Los tipos de instancias C8a, C8g, C8gd, C8i, C8id, C8i-flex, C9g, C9gd son compatibles con las ponderaciones de ancho de banda configurables. Con estos tipos de instancias, puede optimizar el ancho de banda de una instancia para el rendimiento de la red o el rendimiento de Amazon EBS. La tabla siguiente muestra el rendimiento de ancho de banda predeterminado de Amazon EBS para estos tipos de instancias. Para obtener más información, consulte Configuración de ponderación de ancho de banda de instancias de EC2.

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
c4.large [2]	500		62,5		4000	
c4.xlarge [2]	750		93,75		6000	
m4.2xlarge [2]	1 000		125.0		8000	
c4.4xlarge [2]	2000		250.0		16 000	
c4.8xlarge [2]	4000		500.0		32000	
c5.large [1]	650	4750	81,25	593,75	4000	20000
c5.xlarge [1]	1150	4750	143,75	593,75	6000	20000
c5.2xlarge [1]	2300	4750	287.50	593,75	10000	20000
c5.4xlarge [2]	4750		593,75		20000	
c5.9xlarge [2]	9500		1187.5		40000	
c5.12xlarge [2]	9500		1187.5		40000	
c5.18xlarge [2]	19000		2375.0		80000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
c5.24xlarge [2]	19000		2375.0		80000	
c5.metal [2]	19000		2375.0		80000	
c5a.large [1]	200	3170	25.00	396,25	800	13300
c5a.xlarge [1]	400	3170	50.00	396,25	1600	13300
c5a.2xlarge [1]	800	3170	100.00	396,25	3200	13300
c5a.4xlarge [1]	1580	3170	197.50	396,25	6600	13300
c5a.8xlarge [2]	3170		396,25		13300	
c5a.12xlarge [2]	4750		593,75		20000	
c5a.16xlarge [2]	6300		787,5		26700	
c5a.24xlarge [2]	9500		1187.5		40000	
c5ad.large [1]	200	3170	25.00	396,25	800	13300
c5ad.xlarge [1]	400	3170	50.00	396,25	1600	13300

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
c5ad.2xlarge [1]	800	3170	100.00	396,25	3200	13300
c5ad.4xlarge [1]	1580	3170	197.50	396,25	6600	13300
c5ad.8xlarge [2]	3170		396,25		13300	
c5ad.12xlarge [2]	4750		593,75		20000	
c5ad.16xlarge [2]	6300		787,5		26700	
c5ad.24xlarge [2]	9500		1187.5		40000	
c5d.large [1]	650	4750	81,25	593,75	4000	20000
c5d.xlarge [1]	1150	4750	143,75	593,75	6000	20000
c5d.2xlarge [1]	2300	4750	287.50	593,75	10000	20000
c5d.4xlarge [2]	4750		593,75		20000	
c5d.9xlarge [2]	9500		1187.5		40000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
c5d.12xlarge [2]	9500		1187.5		40000	
c5d.18xlarge [2]	19000		2375.0		80000	
c5d.24xlarge [2]	19000		2375.0		80000	
c5d.metal [2]	19000		2375.0		80000	
c5n.large [1]	650	4750	81,25	593,75	4000	20000
c5n.xlarge [1]	1150	4750	143,75	593,75	6000	20000
c5d.2xlarge [1]	2300	4750	287.50	593,75	10000	20000
c5n.4xlarge [2]	4750		593,75		20000	
c5n.9xlarge [2]	9500		1187.5		40000	
c5n.18xlarge [2]	19000		2375.0		80000	
c5n.metal [2]	19000		2375.0		80000	
c6a.large [1]	650	10000	81,25	1250.00	3600	40000
c6a.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	6000	40000

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
c6a.2xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	12000	40000
c6a.4xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000
c6a.8xlarge [2]	10000		1250.0		40000	
c6a.12xlarge [2]	15000		1875.0		60000	
c6a.16xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
c6a.24xlarge [2]	30000		3750.0		120 000	
c6a.32xlarge [2]	40000		5000.0		160000	
c6a.48xlarge [2]	40000		5000.0		240000	
m6a.metal [2]	40000		5000.0		240000	
c6g.medium [1]	315	4750	39.38	593,75	2 500	20000
c6g.large [1]	630	4750	78,75	593,75	3600	20000

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
c6g.xlarge [1]	1188	4750	148.50	593,75	6000	20000
c6g.2xlarge [1]	2375	4750	296.88	593,75	12000	20000
c6g.4xlarge [2]	4750		593,75		20000	
c6g.8xlarge [2]	9500		1187.5		40000	
c6g.12xlarge [2]	14250		1781.25		50000	
c6g.16xlarge [2]	19000		2375.0		80000	
c6g.metal [2]	19000		2375.0		80000	
c6gd.medium [1]	315	4750	39.38	593,75	2 500	20000
c6gd.large [1]	630	4750	78,75	593,75	3600	20000
c6gd.xlarge [1]	1188	4750	148.50	593,75	6000	20000
c6gd.2xlarge [1]	2375	4750	296.88	593,75	12000	20000

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
c6gd.4xlarge [2]	4750		593,75		20000	
c6gd.8xlarge [2]	9500		1187.5		40000	
c6gd.12xlarge [2]	14250		1781.25		50000	
c6gd.16xlarge [2]	19000		2375.0		80000	
c6gd.metal [2]	19000		2375.0		80000	
c6gn.medium [1]	760	9500	95.00	1187.50	2 500	40000
c6gn.large [1]	1235	9500	154.38	1187.50	5000	40000
c6gn.xlarge [1]	2375	9500	296.88	1187.50	10000	40000
c6gn.2xlarge [1]	4750	9500	593,75	1187.50	20000	40000
c6gn.4xlarge [2]	9500		1187.5		40000	
c6gn.8xlarge [2]	19000		2375.0		80000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
c6gn.12xlarge [2]	28500		3562.5		120 000	
c6gn.16xlarge [2]	38000		4750.0		160000	
c6i.large [1]	650	10000	81,25	1250.00	3600	40000
c6i.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	6000	40000
c6g.2xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	12000	40000
c6i.4xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000
c6i.8xlarge [2]	10000		1250.0		40000	
c6i.12xlarge [2]	15000		1875.0		60000	
c6i.16xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
c6i.24xlarge [2]	30000		3750.0		120 000	
c6i.32xlarge [2]	40000		5000.0		160000	
c6g.metal [2]	40000		5000.0		160000	
c6id.large [1]	650	10000	81,25	1250.00	3600	40000

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
c6id.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	6000	40000
c6id.2xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	12000	40000
c6id.4xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000
c6id.8xlarge [2]	10000		1250.0		40000	
c6id.12xlarge [2]	15000		1875.0		60000	
c6id.16xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
c6id.24xlarge [2]	30000		3750.0		120 000	
c6id.32xlarge [2]	40000		5000.0		160000	
c6id.metal [2]	40000		5000.0		160000	
c6in.large [1]	1562	25000	195.31	3125.00	6250	100000
c6in.xlarge [1]	3125	25000	390.62	3125.00	12500	100000

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
c6in.2xlarge [1]	6250	25000	781.25	3125.00	25000	100000
c6in.4xlarge [1]	12500	25000	1562.50	3125.00	50000	100000
c6in.8xlarge [2]	25000		3125.0		100000	
c6in.12xlarge [2]	37500		4687.5		150000	
c6in.16xlarge [2]	50000		6250.0		200000	
c6in.24xlarge [2]	75000		9375.0		300000	
c6in.32xlarge [2]	100000		12500.0		400000	
c6in.metal [2]	100000		12500.0		400000	
c7a.medium [1]	325	10000	40.62	1250.00	2 500	40000
c7g.large [1]	650	10000	81,25	1250.00	3600	40000
c7a.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	6000	40000

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
c7a.2xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	12000	40000
c7a.4xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000
c7a.8xlarge [2]	10000		1250.0		40000	
c7a.12xlarge [2]	15000		1875.0		60000	
c7a.16xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
c7a.24xlarge [2]	30000		3750.0		120 000	
c7a.32xlarge [2]	40000		5000.0		160000	
c7a.48xlarge [2]	40000		5000.0		240000	
c7a.metal-48xl [2]	40000		5000.0		240000	
c7g.medium [1]	315	10000	39.38	1250.00	2 500	40000
c7g.large [1]	630	10000	78,75	1250.00	3600	40000

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
c7g.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	6000	40000
c7g.2xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	12000	40000
c7g.4xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000
c7g.8xlarge [2]	10000		1250.0		40000	
c7g.12xlarge [2]	15000		1875.0		60000	
c7g.16xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
c7g.metal [2]	20000		2500.0		80000	
c7gd.medium [1]	315	10000	39.38	1250.00	2 500	40000
c7gd.large [1]	630	10000	78,75	1250.00	3600	40000
c7gd.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	6000	40000
c7gd.2xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	12000	40000

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
c7gd.4xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000
c7gd.8xlarge [2]	10000		1250.0		40000	
c7gd.12xlarge [2]	15000		1875.0		60000	
c7gd.16xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
c7gd.metal [2]	20000		2500.0		80000	
c7gn.medium [1]	521	10000	65.12	1250.00	2083	40000
c7gn.large [1]	1042	10000	130.25	1250.00	4167	40000
c7gn.xlarge [1]	2083	10000	260.38	1250.00	8333	40000
c7gn.2xlarge [1]	4167	10000	520.88	1250.00	16667	40000
c7gn.4xlarge [1]	8333	10000	1041.62	1250.00	33333	40000
c7gn.8xlarge [1]	16667	20000	2083.38	2500.00	66667	80000

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
c7gn.12xlarge [1]	25000	30000	3125.00	3750.00	100000	120 000
c7gn.16xlarge [1]	33333	40000	4166.62	5000.00	133333	160000
c7gn.metal [1]	33333	40000	4166.62	5000.00	133333	160000
c7i.large [1]	650	10000	81,25	1250.00	3600	40000
c7i.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	6000	40000
c7i.2xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	12000	40000
c7i.4xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000
c7i.8xlarge [2]	10000		1250.0		40000	
c7i.12xlarge [2]	15000		1875.0		60000	
c7i.16xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
c7i.24xlarge [2]	30000		3750.0		120 000	
c7i.48xlarge [2]	40000		5000.0		240000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
c7i.metal-24xl [2]	30000		3750.0		120 000	
c7i.metal-48xl [2]	40000		5000.0		240000	
c7i-flex.large [1]	312	10000	39.06	1250.00	2 500	40000
c7i-flex.xlarge [1]	625	10000	78.12	1250.00	3600	40000
c7i-flex.2xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	6000	40000
c7i-flex.4xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	12000	40000
c7i-flex.8xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000
c7i-flex.12xlarge [1]	7500	15000	937.50	1875.00	30000	60000
c7i-flex.16xlarge [1]	10000	20000	1250.00	2500.00	40000	80000
c8a.medium [1]	325	10000	40.62	1250.00	2 500	40000
c8a.large [1]	650	10000	81,25	1250.00	3600	40000

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
c8a.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	6000	40000
c8a.2xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	12000	40000
c8a.4xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000
c8a.8xlarge [2]	10000		1250.0		40000	
c8a.12xlarge [2]	15000		1875.0		60000	
c8a.16xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
c8a.24xlarge [2]	30000		3750.0		120 000	
c8a.48xlarge [2]	60000		7500.0		240000	
c8a.metal-24xl [2]	30000		3750.0		120 000	
c8a.metal-48xl [2]	60000		7500.0		240000	
c8g.medium [1]	315	10000	39.38	1250.00	2 500	40000

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
c8g.large [1]	630	10000	78,75	1250.00	3600	40000
c8g.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	6000	40000
c8g.2xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	12000	40000
c8g.4xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000
c8g.8xlarge [2]	10000		1250.0		40000	
c8g.12xlarge [2]	15000		1875.0		60000	
c8g.16xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
c8g.24xlarge [2]	30000		3750.0		120 000	
c8g.48xlarge [2]	40000		5000.0		240000	
c8g.metal-24xl [2]	30000		3750.0		120 000	
c8g.metal-48xl [2]	40000		5000.0		240000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
c8gb.medium [1]	1562	25000	195.31	3125.00	7500	120 000
c8gb.large [1]	3125	25000	390.62	3125.00	15000	120 000
c8gb.xlarge [1]	6250	25000	781.25	3125.00	30000	120 000
c8gb.2xlarge [1]	12500	25000	1562.50	3125.00	60000	120 000
c8gb.4xlarge [2]	25000		3125.0		120 000	
c8gb.8xlarge [2]	50000		6250.0		240000	
c8gb.12xlarge [2]	75000		9375.0		360000	
c8gb.16xlarge [2]	100000		12500.0		480000	
c8gb.24xlarge [2]	150000		18750.0		720000	
c8gb.48xlarge [2]	300000		37500.0		1440000	
c8gb.metal-24xl [2]	150000		18750.0		720000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
c8gb.metal-48xl [2]	300000		37500.0		1440000	
c8gd.medium [1]	315	10000	39.38	1250.00	2 500	40000
c8gd.large [1]	630	10000	78,75	1250.00	3600	40000
c8gd.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	6000	40000
c8gd.2xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	12000	40000
c8gd.4xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000
c8gd.8xlarge [2]	10000		1250.0		40000	
c8gd.12xlarge [2]	15000		1875.0		60000	
c8gd.16xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
c8gd.24xlarge [2]	30000		3750.0		120 000	
c8gd.48xlarge [2]	40000		5000.0		240000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
c8gd.metal-24xl [2]	30000		3750.0		120 000	
c8gd.metal-48xl [2]	40000		5000.0		240000	
c8gn.medium [1]	760	10000	95.00	1250.00	2 500	40000
c8gn.large [1]	1250	10000	156,25	1250.00	5000	40000
c8gn.xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	10000	40000
c8gn.2xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000
c8gn.4xlarge [2]	10000		1250.0		40000	
c8gn.8xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
c8gn.12xlarge [2]	30000		3750.0		120 000	
c8gn.16xlarge [2]	40000		5000.0		160000	
c8gn.24xlarge [2]	60000		7500.0		240000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
c8gn.48xlarge [2]	120 000		15000.0		480000	
c8gn.metal-24xl [2]	60000		7500.0		240000	
c8gn.metal-48xl [2]	120 000		15000.0		480000	
c8i.large [1]	650	10000	81,25	1250.00	3600	40000
c8i.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	6000	40000
c8i.2xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	12000	40000
c8i.4xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000
c8i.8xlarge [2]	10000		1250.0		40000	
c8i.12xlarge [2]	15000		1875.0		60000	
c8i.16xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
c8i.24xlarge [2]	30000		3750.0		120 000	
c8i.32xlarge [2]	40000		5000.0		160000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
c8i.48xlarge [2]	60000		7500.0		240000	
c8i.96xlarge [2]	80000		10000.0		480000	
c8i.metal-48xl [2]	60000		7500.0		240000	
c8i.metal-96xl [2]	80000		10000.0		480000	
c8id.large [1]	650	10000	81,25	1250.00	3600	40000
c8id.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	6000	40000
c8id.2xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	12000	40000
c8id.4xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000
c8id.8xlarge [2]	10000		1250.0		40000	
c8id.12xlarge [2]	15000		1875.0		60000	
c8id.16xlarge [2]	20000		2500.0		80000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
c8id.24xlarge [2]	30000		3750.0		120 000	
c8id.32xlarge [2]	40000		5000.0		160000	
c8id.48xlarge [2]	60000		7500.0		240000	
c8id.96xlarge [2]	80000		10000.0		480000	
c8id.metal-48xl [2]	60000		7500.0		240000	
c8id.metal-96xl [2]	80000		10000.0		480000	
c8i-flex.large [1]	315	10000	39.38	1250.00	2 500	40000
c8i-flex.xlarge [1]	630	10000	78,75	1250.00	3600	40000
c8i-flex.2xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	6000	40000
c8i-flex.4xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	12000	40000
c8i-flex.8xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
c8i-flex.12xlarge [1]	7500	15000	937.50	1875.00	30000	60000
c8i-flex.16xlarge [1]	10000	20000	1250.00	2500.00	40000	80000
c8in.large [1]	650	10000	81,25	1250.00	3600	40000
c8in.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	6000	40000
c8in.2xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	12000	40000
c8in.4xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000
c8in.8xlarge [2]	10000		1250.0		40000	
c8in.12xlarge [2]	15000		1875.0		60000	
c8in.16xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
c8in.24xlarge [2]	30000		3750.0		120 000	
c8in.32xlarge [2]	40000		5000.0		160000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
c8in.48xlarge [2]	60000		7500.0		240000	
c8in.96xlarge [2]	120 000		15000.0		480000	
c8in.metal-48xl [2]	60000		7500.0		240000	
c8in.metal-96xl [2]	120 000		15000.0		480000	
c8ine.large [1]	650	10000	81,25	1250.00	3600	40000
c8ine.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	6000	40000
c8ine.2xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	12000	40000
c8ine.4xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000
c8ine.8xlarge [2]	10000		1250.0		40000	
c8ine.12xlarge [2]	15000		1875.0		60000	
c8ib.large [1]	1563	25000	195.38	3125.00	7500	120 000

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
c8ib.xlarge [1]	3125	25000	390.62	3125.00	15000	120 000
c8ib.2xlarge [1]	6250	25000	781.25	3125.00	30000	120 000
c8ib.4xlarge [1]	12500	25000	1562.50	3125.00	60000	120 000
c8ib.8xlarge [2]	25000		3125.0		120 000	
c8ib.12xlarge [2]	37500		4687.5		180000	
c8ib.16xlarge [2]	50000		6250.0		240000	
c8ib.24xlarge [2]	75000		9375.0		360000	
c8ib.32xlarge [2]	100000		12500.0		480000	
c8ib.48xlarge [2]	150000		18750.0		720000	
c8ib.96xlarge [2]	300000		37500.0		1440000	
c8ib.metal-48xl [2]	150000		18750.0		720000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
c8ib.metal-96xl [2]	300000		37500.0		1440000	
c9g.medium [1]	380	12000	47.50	1500.00	2 500	48000
c9g.large [1]	760	12000	95.00	1500.00	3600	48000
c9g.xlarge [1]	1500	12000	187.50	1500.00	6000	48000
c9g.2xlarge [1]	3 000	12000	375.00	1500.00	12000	48000
c9g.4xlarge [1]	6000	12000	750.00	1500.00	24000	48000
c9g.8xlarge [2]	12000		1500.0		48000	
c9g.12xlarge [2]	18000		2250.0		72000	
c9g.16xlarge [2]	24000		3000.0		96000	
c9g.24xlarge [2]	36000		4500.0		144000	
c9g.48xlarge [2]	72000		9000.0		288000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
c9g.metal-48xl [2]	72000		9000.0		288000	
c9gd.medium [1]	380	12000	47.50	1500.00	2 500	48000
c9gd.large [1]	760	12000	95.00	1500.00	3600	48000
c9gd.xlarge [1]	1500	12000	187.50	1500.00	6000	48000
c9gd.2xlarge [1]	3 000	12000	375.00	1500.00	12000	48000
c9gd.4xlarge [1]	6000	12000	750.00	1500.00	24000	48000
c9gd.8xlarge [2]	12000		1500.0		48000	
c9gd.12xlarge [2]	18000		2250.0		72000	
c9gd.16xlarge [2]	24000		3000.0		96000	
c9gd.24xlarge [2]	36000		4500.0		144000	
c9gd.48xlarge [2]	72000		9000.0		288000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
c9gd.metal-48xl [2]	72000		9000.0		288000	

[1] Estas instancias pueden soportar el máximo rendimiento durante 30 minutos al menos una vez cada 24 horas, tras lo cual vuelven a su rendimiento básico.

[2] Estas instancias pueden mantener el rendimiento indicado de forma indefinida. Si la carga de trabajo requiere un rendimiento máximo prolongado de más de 30 minutos, utilice una de estas instancias.

Optimizada para memoria

> **Note**
>
> - Los tipos de instancias R8a, R8g, R8gd, R8i, R8id, R8i-flex, R9g, R9gd, X8g, X8aedz y X8i admiten ponderaciones de ancho de banda configurables. Con estos tipos de instancias, puede optimizar el ancho de banda de una instancia para el rendimiento de la red o el rendimiento de Amazon EBS. La tabla siguiente muestra el rendimiento de ancho de banda predeterminado de Amazon EBS para estos tipos de instancias. Para obtener más información, consulte Configuración de ponderación de ancho de banda de instancias de EC2.
> - Para obtener el máximo rendimiento de IOPS con las instancias U7i, recomendamos que se usen los volúmenes io2 BlockExpress.

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
r4.large [2]	425		53 125		3 000	
r4.xlarge [2]	850		106,25		6000	
r4.2xlarge [2]	1700		212,5		12000	
r4.4xlarge [2]	3500		437,5		18750	
r4.8xlarge [2]	7000		875.0		37500	
r4.16xlarge [2]	14000		1750.0		75000	
r5.large [1]	650	4750	81,25	593,75	3600	18750
r5.xlarge [1]	1150	4750	143,75	593,75	6000	18750
r5.2xlarge [1]	2300	4750	287.50	593,75	12000	18750
r5.4xlarge [2]	4750		593,75		18750	
r5.8xlarge [2]	6800		850.0		30000	
r5.12xlarge [2]	9500		1187.5		40000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
r5.16xlarge [2]	13600		1700.0		60000	
r5.24xlarge [2]	19000		2375.0		80000	
r5.metal [2]	19000		2375.0		80000	
r5a.large [1]	650	2 880	81,25	360.00	3600	16 000
r5a.xlarge [1]	1085	2 880	135.62	360.00	6000	16 000
r5a.2xlarge [1]	1580	2 880	197.50	360.00	8333	16 000
r5a.4xlarge [2]	2 880		360.0		16 000	
r5a.8xlarge [2]	4750		593,75		20000	
r5a.12xlarge [2]	6780		847,5		30000	
r5a.16xlarge [2]	9500		1187.5		40000	
r5a.24xlarge [2]	13570		1696.25		60000	
r5ad.large [1]	650	2 880	81,25	360.00	3600	16 000

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
r5ad.xlarge [1]	1085	2 880	135.62	360.00	6000	16 000
r5ad.2xlarge [1]	1580	2 880	197.50	360.00	8333	16 000
r5ad.4xlarge [2]	2 880		360.0		16 000	
r5ad.8xlarge [2]	4750		593,75		20000	
r5ad.12xlarge [2]	6780		847,5		30000	
r5ad.16xlarge [2]	9500		1187.5		40000	
r5ad.24xlarge [2]	13570		1696.25		60000	
r5b.large [1]	1250	10000	156,25	1250.00	5417	43333
r5b.xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	10833	43333
r5b.2xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	21667	43333
r5b.4xlarge [2]	10000		1250.0		43333	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
r5b.8xlarge [2]	20000		2500.0		86667	
r5b.12xlarge [2]	30000		3750.0		130000	
r5b.16xlarge [2]	40000		5000.0		173333	
r5b.24xlarge [2]	60000		7500.0		260000	
r5b.metal [2]	60000		7500.0		260000	
r5d.large [1]	650	4750	81,25	593,75	3600	18750
r5d.xlarge [1]	1150	4750	143,75	593,75	6000	18750
r5d.2xlarge [1]	2300	4750	287.50	593,75	12000	18750
r5d.4xlarge [2]	4750		593,75		18750	
r5d.8xlarge [2]	6800		850.0		30000	
r5d.12xlarge [2]	9500		1187.5		40000	
r5d.16xlarge [2]	13600		1700.0		60000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
r5d.24xlarge [2]	19000		2375.0		80000	
r5d.metal [2]	19000		2375.0		80000	
r5dn.large [1]	650	4750	81,25	593,75	3600	18750
r5dn.xlarge [1]	1150	4750	143,75	593,75	6000	18750
r5dn.2xlarge [1]	2300	4750	287.50	593,75	12000	18750
r5dn.4xlarge [2]	4750		593,75		18750	
r5dn.8xlarge [2]	6800		850.0		30000	
r5dn.12xlarge [2]	9500		1187.5		40000	
r5dn.16xlarge [2]	13600		1700.0		60000	
r5dn.24xlarge [2]	19000		2375.0		80000	
r5dn.metal [2]	19000		2375.0		80000	
r5n.large [1]	650	4750	81,25	593,75	3600	18750

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
r5n.xlarge [1]	1150	4750	143,75	593,75	6000	18750
r5n.2xlarge [1]	2300	4750	287.50	593,75	12000	18750
r5n.4xlarge [2]	4750		593,75		18750	
r5n.8xlarge [2]	6800		850.0		30000	
r5n.12xlarge [2]	9500		1187.5		40000	
r5n.16xlarge [2]	13600		1700.0		60000	
r5n.24xlarge [2]	19000		2375.0		80000	
r5n.metal [2]	19000		2375.0		80000	
r6a.large [1]	650	10000	81,25	1250.00	3600	40000
r6a.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	6000	40000
r6a.2xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	12000	40000
r6a.4xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
r6a.8xlarge [2]	10000		1250.0		40000	
r6a.12xlarge [2]	15000		1875.0		60000	
r6a.16xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
r6a.24xlarge [2]	30000		3750.0		120 000	
r6a.32xlarge [2]	40000		5000.0		160000	
r6a.48xlarge [2]	40000		5000.0		240000	
r6a.metal [2]	40000		5000.0		240000	
r6g.medium [1]	315	4750	39.38	593,75	2 500	20000
r6g.large [1]	630	4750	78,75	593,75	3600	20000
r6g.xlarge [1]	1188	4750	148.50	593,75	6000	20000
r6g.2xlarge [1]	2375	4750	296.88	593,75	12000	20000
r6g.4xlarge [2]	4750		593,75		20000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
r6g.8xlarge [2]	9500		1187.5		40000	
r6g.12xlarge [2]	14250		1781.25		50000	
r6g.16xlarge [2]	19000		2375.0		80000	
r6g.metal [2]	19000		2375.0		80000	
r6gd.medium [1]	315	4750	39.38	593,75	2 500	20000
r6gd.large [1]	630	4750	78,75	593,75	3600	20000
r6gd.xlarge [1]	1188	4750	148.50	593,75	6000	20000
r6gd.2xlarge [1]	2375	4750	296.88	593,75	12000	20000
r6gd.4xlarge [2]	4750		593,75		20000	
r6gd.8xlarge [2]	9500		1187.5		40000	
r6gd.12xlarge [2]	14250		1781.25		50000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
r6gd.16xlarge [2]	19000		2375.0		80000	
r6gd.metal [2]	19000		2375.0		80000	
r6i.large [1]	650	10000	81,25	1250.00	3600	40000
r6i.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	6000	40000
r6i.2xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	12000	40000
r6i.4xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000
r6i.8xlarge [2]	10000		1250.0		40000	
r6i.12xlarge [2]	15000		1875.0		60000	
r6i.16xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
r6i.24xlarge [2]	30000		3750.0		120 000	
r6i.32xlarge [2]	40000		5000.0		160000	
r6i.metal [2]	40000		5000.0		160000	
r6id.large [1]	650	10000	81,25	1250.00	3600	40000

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
r6id.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	6000	40000
r6id.2xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	12000	40000
r6id.4xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000
r6id.8xlarge [2]	10000		1250.0		40000	
r6id.12xlarge [2]	15000		1875.0		60000	
r6id.16xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
r6id.24xlarge [2]	30000		3750.0		120 000	
r6id.32xlarge [2]	40000		5000.0		160000	
r6id.metal [2]	40000		5000.0		160000	
r6idn.large [1]	1562	25000	195.31	3125.00	6250	100000
r6idn.xlarge [1]	3125	25000	390.62	3125.00	12500	100000

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
r6idn.2xlarge [1]	6250	25000	781.25	3125.00	25000	100000
r6idn.4xlarge [1]	12500	25000	1562.50	3125.00	50000	100000
r6idn.8xlarge [2]	25000		3125.0		100000	
r6idn.12xlarge [2]	37500		4687.5		150000	
r6idn.16xlarge [2]	50000		6250.0		200000	
r6idn.24xlarge [2]	75000		9375.0		300000	
r6idn.32xlarge [2]	100000		12500.0		400000	
r6idn.metal [2]	100000		12500.0		400000	
r6in.large [1]	1562	25000	195.31	3125.00	6250	100000
r6in.xlarge [1]	3125	25000	390.62	3125.00	12500	100000
r6in.2xlarge [1]	6250	25000	781.25	3125.00	25000	100000

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
r6in.4xlarge [1]	12500	25000	1562.50	3125.00	50000	100000
r6in.8xlarge [2]	25000		3125.0		100000	
r6in.12xlarge [2]	37500		4687.5		150000	
r6in.16xlarge [2]	50000		6250.0		200000	
r6in.24xlarge [2]	75000		9375.0		300000	
r6in.32xlarge [2]	100000		12500.0		400000	
r6in.metal [2]	100000		12500.0		400000	
r7a.medium [1]	325	10000	40.62	1250.00	2 500	40000
r7a.large [1]	650	10000	81,25	1250.00	3600	40000
r7a.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	6000	40000
r7a.2xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	12000	40000
r7a.4xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
r7a.8xlarge [2]	10000		1250.0		40000	
r7a.12xlarge [2]	15000		1875.0		60000	
r7a.16xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
r7a.24xlarge [2]	30000		3750.0		120 000	
r7a.32xlarge [2]	40000		5000.0		160000	
r7a.48xlarge [2]	40000		5000.0		240000	
r7a.metal-48xl [2]	40000		5000.0		240000	
r7g.medium [1]	315	10000	39.38	1250.00	2 500	40000
r7g.large [1]	630	10000	78,75	1250.00	3600	40000
r7g.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	6000	40000
r7g.2xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	12000	40000

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
r7g.4xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000
r7g.8xlarge [2]	10000		1250.0		40000	
r7g.12xlarge [2]	15000		1875.0		60000	
r7g.16xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
r7g.metal [2]	20000		2500.0		80000	
r7gd.medium [1]	315	10000	39.38	1250.00	2 500	40000
r7gd.large [1]	630	10000	78,75	1250.00	3600	40000
r7gd.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	6000	40000
r7gd.2xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	12000	40000
r7gd.4xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000
r7gd.8xlarge [2]	10000		1250.0		40000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
r7gd.12xlarge [2]	15000		1875.0		60000	
r7gd.16xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
r7gd.metal [2]	20000		2500.0		80000	
r7i.large [1]	650	10000	81,25	1250.00	3600	40000
r7i.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	6000	40000
r7i.2xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	12000	40000
r7i.4xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000
r7i.8xlarge [2]	10000		1250.0		40000	
r7i.12xlarge [2]	15000		1875.0		60000	
r7i.16xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
r7i.24xlarge [2]	30000		3750.0		120 000	
r7i.48xlarge [2]	40000		5000.0		240000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
r7i.metal-24xl [2]	30000		3750.0		120 000	
r7i.metal-48xl [2]	40000		5000.0		240000	
r7iz.large [1]	792	10000	99.00	1250.00	3600	40000
r7iz.xlarge [1]	1584	10000	198.00	1250.00	6667	40000
r7iz.2xlarge [1]	3168	10000	396.00	1250.00	13333	40000
r7iz.4xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000
r7iz.8xlarge [2]	10000		1250.0		40000	
r7iz.12xlarge [2]	19000		2375.0		76000	
r7iz.16xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
r7iz.32xlarge [2]	40000		5000.0		160000	
r7iz.metal-16xl [2]	20000		2500.0		80000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
r7iz.metal-32xl [2]	40000		5000.0		160000	
r8a.medium [1]	325	10000	40.62	1250.00	2 500	40000
r8a.large [1]	650	10000	81,25	1250.00	3600	40000
r8a.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	6000	40000
r8a.2xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	12000	40000
r8a.4xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000
r8a.8xlarge [2]	10000		1250.0		40000	
r8a.12xlarge [2]	15000		1875.0		60000	
r8a.16xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
r8a.24xlarge [2]	30000		3750.0		120 000	
r8a.48xlarge [2]	60000		7500.0		240000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
r8a.metal-24xl [2]	30000		3750.0		120 000	
r8a.metal-48xl [2]	60000		7500.0		240000	
r8g.medium [1]	315	10000	39.38	1250.00	2 500	40000
r8g.large [1]	630	10000	78,75	1250.00	3600	40000
r8g.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	6000	40000
r8g.2xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	12000	40000
r8g.4xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000
r8g.8xlarge [2]	10000		1250.0		40000	
r8g.12xlarge [2]	15000		1875.0		60000	
r8g.16xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
r8g.24xlarge [2]	30000		3750.0		120 000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
r8g.48xlarge [2]	40000		5000.0		240000	
r8g.metal-24xl [2]	30000		3750.0		120 000	
r8g.metal-48xl [2]	40000		5000.0		240000	
r8gb.medium [1]	1562	25000	195.31	3125.00	7500	120 000
r8gb.large [1]	3125	25000	390.62	3125.00	15000	120 000
r8gb.xlarge [1]	6250	25000	781.25	3125.00	30000	120 000
r8gb.2xlarge [1]	12500	25000	1562.50	3125.00	60000	120 000
r8gb.4xlarge [2]	25000		3125.0		120 000	
r8gb.8xlarge [2]	50000		6250.0		240000	
r8gb.12xlarge [2]	75000		9375.0		360000	
r8gb.16xlarge [2]	100000		12500.0		480000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
r8gb.24xlarge [2]	150000		18750.0		720000	
r8gb.48xlarge [2]	300000		37500.0		1440000	
r8gb.metal-24xl [2]	150000		18750.0		720000	
r8gb.metal-48xl [2]	300000		37500.0		1440000	
r8gd.medium [1]	315	10000	39.38	1250.00	2 500	40000
r8gd.large [1]	630	10000	78,75	1250.00	3600	40000
r8gd.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	6000	40000
r8gd.2xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	12000	40000
r8gd.4xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000
r8gd.8xlarge [2]	10000		1250.0		40000	
r8gd.12xlarge [2]	15000		1875.0		60000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
r8gd.16xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
r8gd.24xlarge [2]	30000		3750.0		120 000	
r8gd.48xlarge [2]	40000		5000.0		240000	
r8gd.metal-24xl [2]	30000		3750.0		120 000	
r8gd.metal-48xl [2]	40000		5000.0		240000	
r8gn.medium [1]	760	10000	95.00	1250.00	2 500	40000
r8gn.large [1]	1250	10000	156,25	1250.00	5000	40000
r8gn.xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	10000	40000
r8gn.2xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000
r8gn.4xlarge [2]	10000		1250.0		40000	
r8gn.8xlarge [2]	20000		2500.0		80000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
r8gn.12xlarge [2]	30000		3750.0		120 000	
r8gn.16xlarge [2]	40000		5000.0		160000	
r8gn.24xlarge [2]	60000		7500.0		240000	
r8gn.48xlarge [2]	120 000		15000.0		480000	
r8gn.metal-24xl [2]	60000		7500.0		240000	
r8gn.metal-48xl [2]	120 000		15000.0		480000	
r8i.large [1]	650	10000	81,25	1250.00	3600	40000
r8i.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	6000	40000
r8i.2xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	12000	40000
r8i.4xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000
r8i.8xlarge [2]	10000		1250.0		40000	
r8i.12xlarge [2]	15000		1875.0		60000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
r8i.16xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
r8i.24xlarge [2]	30000		3750.0		120 000	
r8i.32xlarge [2]	40000		5000.0		160000	
r8i.48xlarge [2]	60000		7500.0		240000	
r8i.96xlarge [2]	80000		10000.0		480000	
r8i.metal-48xl [2]	60000		7500.0		240000	
r8i.metal-96xl [2]	80000		10000.0		480000	
r8id.large [1]	650	10000	81,25	1250.00	3600	40000
r8id.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	6000	40000
r8id.2xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	12000	40000
r8id.4xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
r8id.8xlarge [2]	10000		1250.0		40000	
r8id.12xlarge [2]	15000		1875.0		60000	
r8id.16xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
r8id.24xlarge [2]	30000		3750.0		120 000	
r8id.32xlarge [2]	40000		5000.0		160000	
r8id.48xlarge [2]	60000		7500.0		240000	
r8id.96xlarge [2]	80000		10000.0		480000	
r8id.metal-48xl [2]	60000		7500.0		240000	
r8id.metal-96xl [2]	80000		10000.0		480000	
r8i-flex.large [1]	315	10000	39.38	1250.00	2 500	40000
r8i-flex.xlarge [1]	630	10000	78,75	1250.00	3600	40000

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
r8i-flex.2xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	6000	40000
r8i-flex.4xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	12000	40000
r8i-flex.8xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000
r8i-flex.12xlarge [1]	7500	15000	937.50	1875.00	30000	60000
r8i-flex.16xlarge [1]	10000	20000	1250.00	2500.00	40000	80000
r8in.large [1]	650	10000	81,25	1250.00	3600	40000
r8in.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	6000	40000
r8in.2xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	12000	40000
r8in.4xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000
r8in.8xlarge [2]	10000		1250.0		40000	
r8in.12xlarge [2]	15000		1875.0		60000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
r8in.16xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
r8in.24xlarge [2]	30000		3750.0		120 000	
r8in.32xlarge [2]	40000		5000.0		160000	
r8in.48xlarge [2]	60000		7500.0		240000	
r8in.96xlarge [2]	120 000		15000.0		480000	
r8in.metal-48xl [2]	60000		7500.0		240000	
r8in.metal-96xl [2]	120 000		15000.0		480000	
r8idn.large [1]	650	10000	81,25	1250.00	3600	40000
r8idn.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	6000	40000
r8idn.2xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	12000	40000
r8idn.4xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
r8idn.8xlarge [2]	10000		1250.0		40000	
r8idn.12xlarge [2]	15000		1875.0		60000	
r8idn.16xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
r8idn.24xlarge [2]	30000		3750.0		120 000	
r8idn.32xlarge [2]	40000		5000.0		160000	
r8idn.48xlarge [2]	60000		7500.0		240000	
r8idn.96xlarge [2]	120 000		15000.0		480000	
r8idn.metal-48xl [2]	60000		7500.0		240000	
r8idn.metal-96xl [2]	120 000		15000.0		480000	
r8ib.large [1]	1563	25000	195.38	3125.00	7500	120 000
r8ib.xlarge [1]	3125	25000	390.62	3125.00	15000	120 000

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
r8ib.2xlarge [1]	6250	25000	781.25	3125.00	30000	120 000
r8ib.4xlarge [1]	12500	25000	1562.50	3125.00	60000	120 000
r8ib.8xlarge [2]	25000		3125.0		120 000	
r8ib.12xlarge [2]	37500		4687.5		180000	
r8ib.16xlarge [2]	50000		6250.0		240000	
r8ib.24xlarge [2]	75000		9375.0		360000	
r8ib.32xlarge [2]	100000		12500.0		480000	
r8ib.48xlarge [2]	150000		18750.0		720000	
r8ib.96xlarge [2]	300000		37500.0		1440000	
r8ib.metal-48xl [2]	150000		18750.0		720000	
r8ib.metal-96xl [2]	300000		37500.0		1440000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
r8idb.large [1]	1563	25000	195.38	3125.00	7500	120 000
r8idb.xlarge [1]	3125	25000	390.62	3125.00	15000	120 000
r8idb.2xlarge [1]	6250	25000	781.25	3125.00	30000	120 000
r8idb.4xlarge [1]	12500	25000	1562.50	3125.00	60000	120 000
r8idb.8xlarge [2]	25000		3125.0		120 000	
r8idb.12xlarge [2]	37500		4687.5		180000	
r8idb.16xlarge [2]	50000		6250.0		240000	
r8idb.24xlarge [2]	75000		9375.0		360000	
r8idb.32xlarge [2]	100000		12500.0		480000	
r8idb.48xlarge [2]	150000		18750.0		720000	
r8idb.96xlarge [2]	300000		37500.0		1440000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
r8idb.metal-48xl [2]	150000		18750.0		720000	
r8idb.metal-96xl [2]	300000		37500.0		1440000	
r9g.medium [1]	380	12000	47.50	1500.00	2 500	48000
r9g.large [1]	760	12000	95.00	1500.00	3600	48000
r9g.xlarge [1]	1500	12000	187.50	1500.00	6000	48000
r9g.2xlarge [1]	3 000	12000	375.00	1500.00	12000	48000
r9g.4xlarge [1]	6000	12000	750.00	1500.00	24000	48000
r9g.8xlarge [2]	12000		1500.0		48000	
r9g.12xlarge [2]	18000		2250.0		72000	
r9g.16xlarge [2]	24000		3000.0		96000	
r9g.24xlarge [2]	36000		4500.0		144000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
r9g.48xlarge [2]	72000		9000.0		288000	
r9g.metal-48xl [2]	72000		9000.0		288000	
r9gd.medium [1]	380	12000	47.50	1500.00	2 500	48000
r9gd.large [1]	760	12000	95.00	1500.00	3600	48000
r9gd.xlarge [1]	1500	12000	187.50	1500.00	6000	48000
r9gd.2xlarge [1]	3 000	12000	375.00	1500.00	12000	48000
r9gd.4xlarge [1]	6000	12000	750.00	1500.00	24000	48000
r9gd.8xlarge [2]	12000		1500.0		48000	
r9gd.12xlarge [2]	18000		2250.0		72000	
r9gd.16xlarge [2]	24000		3000.0		96000	
r9gd.24xlarge [2]	36000		4500.0		144000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
r9gd.48xlarge [2]	72000		9000.0		288000	
r9gd.metal-48xl [2]	72000		9000.0		288000	
u-3tb1.56xlarge [2]	19000		2375.0		80000	
u-6tb1.56xlarge [2]	38000		4750.0		160000	
u-6tb1.112xlarge [2]	38000		4750.0		160000	
u-6tb1.metal [2]	38000		4750.0		160000	
u-9tb1.112xlarge [2]	38000		4750.0		160000	
u-9tb1.metal [2]	38000		4750.0		160000	
u-12tb1.112xlarge [2]	38000		4750.0		160000	
u-12tb1.metal [2]	38000		4750.0		160000	
u-18tb1.112xlarge [2]	38000		4750.0		160000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
u-18tb1.metal [2]	38000		4750.0		160000	
u-24tb1.112xlarge [2]	38000		4750.0		160000	
u-24tb1.metal [2]	38000		4750.0		160000	
u7i-6tb.112xlarge [2]	100000		12500.0		560000	
u7i-8tb.112xlarge [2]	100000		12500.0		560000	
u7i-12tb.224xlarge [2]	100000		12500.0		560000	
u7in-16tb.224xlarge [2]	100000		12500.0		560000	
u7in-24tb.224xlarge [2]	100000		12500.0		560000	
u7in-32tb.224xlarge [2]	100000		12500.0		560000	
u7inh-32tb.480xlarge [2]	160000		20000.0		840000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
x1.16xlarge [2]	7000		875.0		40000	
x1.32xlarge [2]	14000		1750.0		80000	
x1e.xlarge [2]	500		62,5		3700	
x1e.2xlarge [2]	1 000		125.0		7400	
x1e.4xlarge [2]	1750		218,75		10000	
x1e.8xlarge [2]	3500		437,5		20000	
x1e.16xlarge [2]	7000		875.0		40000	
x1e.32xlarge [2]	14000		1750.0		80000	
x2gd.medium [1]	315	4750	39.38	593,75	2 500	20000
x2gd.large [1]	630	4750	78,75	593,75	3600	20000
x2gd.xlarge [1]	1188	4750	148.50	593,75	6000	20000

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
x2gd.2xlarge [1]	2375	4750	296.88	593,75	12000	20000
x2gd.4xlarge [2]	4750		593,75		20000	
x2gd.8xlarge [2]	9500		1187.5		40000	
x2gd.12xlarge [2]	14250		1781.25		60000	
x2gd.16xlarge [2]	19000		2375.0		80000	
x2gd.metal [2]	19000		2375.0		80000	
x2idn.16xlarge [2]	40000		5000.0		173333	
x2idn.24xlarge [2]	60000		7500.0		260000	
x2idn.32xlarge [2]	80000		10000.0		260000	
x2idn.metal [2]	80000		10000.0		260000	
x2iedn.xlarge [1]	2 500	20000	312.50	2500.00	8125	65000

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
x2iedn.2xlarge [1]	5000	20000	625.00	2500.00	16250	65000
x2iedn.4xlarge [1]	10000	20000	1250.00	2500.00	32500	65000
x2iedn.8xlarge [2]	20000		2500.0		65000	
x2iedn.16xlarge [2]	40000		5000.0		130000	
x2iedn.24xlarge [2]	60000		7500.0		195000	
x2iedn.32xlarge [2]	80000		10000.0		260000	
x2iedn.metal [2]	80000		10000.0		260000	
x2iezn.2xlarge [2]	3170		396,25		13333	
x2iezn.4xlarge [2]	4750		593,75		20000	
x2iezn.6xlarge [2]	9500		1187.5		40000	
x2iezn.8xlarge [2]	12000		1500.0		55000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
x2iezn.12xlarge [2]	19000		2375.0		80000	
x2iezn.metal [2]	19000		2375.0		80000	
x8g.medium [1]	315	10000	39.38	1250.00	2 500	40000
x8g.large [1]	630	10000	78,75	1250.00	3600	40000
x8g.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	6000	40000
x8g.2xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	12000	40000
x8g.4xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000
x8g.8xlarge [2]	10000		1250.0		40000	
x8g.12xlarge [2]	15000		1875.0		60000	
x8g.16xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
x8g.24xlarge [2]	30000		3750.0		120 000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
x8g.48xlarge [2]	40000		5000.0		240000	
x8g.metal-24xl [2]	30000		3750.0		120 000	
x8g.metal-48xl [2]	40000		5000.0		240000	
x8aedz.large [1]	1250	15000	156,25	1875.00	5000	60000
x8aedz.xlarge [1]	2 500	15000	312.50	1875.00	10000	60000
x8aedz.3xlarge [1]	7500	15000	937.50	1875.00	30000	60000
x8aedz.6xlarge [2]	15000		1875.0		60000	
x8aedz.12xlarge [2]	30000		3750.0		120 000	
x8aedz.24xlarge [2]	60000		7500.0		240000	
x8aedz.metal-12xl [2]	30000		3750.0		120 000	
x8aedz.metal-24xl [2]	60000		7500.0		240000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
x8i.large [1]	650	10000	81,25	1250.00	3600	40000
x8i.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	6000	40000
x8i.2xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	12000	40000
x8i.4xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000
x8i.8xlarge [2]	10000		1250.0		40000	
x8i.12xlarge [2]	15000		1875.0		60000	
x8i.16xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
x8i.24xlarge [2]	30000		3750.0		120 000	
x8i.32xlarge [2]	40000		5000.0		160000	
x8i.48xlarge [2]	60000		7500.0		240000	
x8i.64xlarge [2]	70000		8750.0		320000	
c8i.96xlarge [2]	80000		10000.0		480000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
x8i.metal-48xl [2]	60000		7500.0		240000	
x8i.metal-96xl [2]	80000		10000.0		480000	
z1d.large [1]	800	3170	100.00	396,25	3333	13333
z1d.xlarge [1]	1580	3170	197.50	396,25	6667	13333
z1d.2xlarge [2]	3170		396,25		13333	
z1d.3xlarge [2]	4750		593,75		20000	
z1d.6xlarge [2]	9500		1187.5		40000	
z1d.12xlarge [2]	19000		2375.0		80000	
z1d.metal [2]	19000		2375.0		80000	

[1] Estas instancias pueden soportar el máximo rendimiento durante 30 minutos al menos una vez cada 24 horas, tras lo cual vuelven a su rendimiento básico.

[2] Estas instancias pueden mantener el rendimiento indicado de forma indefinida. Si la carga de trabajo requiere un rendimiento máximo prolongado de más de 30 minutos, utilice una de estas instancias.

Optimizada para almacenamiento

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
d2.xlarge [2]	750		93,75		6000	
d2.2xlarge [2]	1 000		125.0		8000	
d2.4xlarge [2]	2000		250.0		16 000	
d2.8xlarge [2]	4000		500.0		32000	
d3.xlarge [1]	850	2800	106,25	350.00	5000	15000
d3.2xlarge [1]	1700	2800	212.50	350.00	10000	15000
d3.4xlarge [2]	2800		350.0		15000	
d3.8xlarge [2]	5000		625.0		30000	
d3en.xlarge [1]	850	2800	106,25	350.00	5000	15000
d3en.2xlarge [1]	1700	2800	212.50	350.00	10000	15000
d3en.4xlarge [2]	2800		350.0		15000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
d3en.6xlarge [2]	4000		500.0		25000	
d3en.8xlarge [2]	5000		625.0		30000	
d3en.12xlarge [2]	7000		875.0		40000	
h1.2xlarge [2]	1750		218,75		12000	
h1.4xlarge [2]	3500		437,5		20000	
h1.8xlarge [2]	7000		875.0		40000	
h1.16xlarge [2]	14000		1750.0		80000	
i3.large [2]	425		53 125		3 000	
i3.xlarge [2]	850		106,25		6000	
i3.2xlarge [2]	1700		212,5		12000	
i3.4xlarge [2]	3500		437,5		16 000	
i3.8xlarge [2]	7000		875.0		32500	
i3.16xlarge [2]	14000		1750.0		65000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
i3.metal [2]	19000		2375.0		80000	
i3en.large [1]	576	4750	72.10	593,75	3 000	20000
i3en.xlarge [1]	1153	4750	144.20	593,75	6000	20000
i3en.2xlarge [1]	2307	4750	288,39	593,75	12000	20000
i3en.3xlarge [1]	3800	4750	475.00	593,75	15000	20000
i3en.6xlarge [2]	4750		593,75		20000	
i3en.12xlarge [2]	9500		1187.5		40000	
i3en.24xlarge [2]	19000		2375.0		80000	
i3en.metal [2]	19000		2375.0		80000	
i4g.large [1]	625	10000	78.12	1250.00	2 500	40000
i4g.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	5000	40000
i4g.2xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	10000	40000
i4g.4xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
i4g.8xlarge [2]	10000		1250.0		40000	
i4g.16xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
i4i.large [1]	625	10000	78.12	1250.00	2 500	40000
i4i.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	5000	40000
i4i.2xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	10000	40000
i4i.4xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000
i4i.8xlarge [2]	10000		1250.0		40000	
i4i.12xlarge [2]	15000		1875.0		60000	
i4i.16xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
i4i.24xlarge [2]	30000		3750.0		120 000	
i4i.32xlarge [2]	40000		5000.0		160000	
i4i.metal [2]	40000		5000.0		160000	
i7i.large [1]	625	10000	78.12	1250.00	2 500	40000

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
i7i.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	5000	40000
i7i.2xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	10000	40000
i7i.4xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000
i7i.8xlarge [2]	10000		1250.0		40000	
i7i.12xlarge [2]	15000		1875.0		60000	
i7i.16xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
i7i.24xlarge [2]	30000		3750.0		120 000	
i7i.48xlarge [2]	60000		7500.0		240000	
i7i.metal -24xl [2]	30000		3750.0		120 000	
i7i.metal -48xl [2]	60000		7500.0		240000	
i7ie.large [1]	625	10000	78.12	1250.00	2 500	40000
i7ie.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	5000	40000

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
i7ie.2xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	10000	40000
i7ie.3xlarge [1]	3750	10000	468,75	1250.00	15000	40000
i7ie.6xlarge [1]	7500	10000	937.50	1250.00	30000	40000
i7ie.12xlarge [2]	15000		1875.0		60000	
i7ie.18xlarge [2]	22500		2812.5		90000	
i7ie.24xlarge [2]	30000		3750.0		120 000	
i7ie.48xlarge [2]	60000		7500.0		240000	
i7ie.metal-24xl [2]	30000		3750.0		120 000	
i7ie.metal-48xl [2]	60000		7500.0		240000	
i8g.large [1]	625	10000	78.12	1250.00	2 500	40000
i8g.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	5000	40000
i8g.2xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	10000	40000

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
i8g.4xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000
i8g.8xlarge [2]	10000		1250.0		40000	
i8g.12xlarge [2]	15000		1875.0		60000	
i8g.16xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
i8g.24xlarge [2]	30000		3750.0		120 000	
i8g.48xlarge [2]	60000		7500.0		240000	
i8g.metal-24xl [2]	30000		3750.0		120 000	
i8g.metal-48xl [2]	60000		7500.0		240000	
i8ge.large [1]	625	10000	78.12	1250.00	2 500	40000
i8ge.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	5000	40000
i8ie.2xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	10000	40000

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
i8ie.3xlarge [1]	3750	10000	468,75	1250.00	15000	40000
i8ie.6xlarge [1]	7500	10000	937.50	1250.00	30000	40000
i8ie.12xlarge [2]	15000		1875.0		60000	
i8ie.18xlarge [2]	22500		2812.5		90000	
i8ie.24xlarge [2]	30000		3750.0		120 000	
i8ie.48xlarge [2]	60000		7500.0		240000	
i8ie.metal-24xl [2]	30000		3750.0		120 000	
i8ie.metal-48xl [2]	60000		7500.0		240000	
im4gn.large [1]	1250	10000	156,25	1250.00	5000	40000
im4gn.xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	10000	40000
im4gn.2xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
im4gn.4xlarge [2]	10000		1250.0		40000	
im4gn.8xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
im4gn.16xlarge [2]	40000		5000.0		160000	
is4gen.medium [1]	625	10000	78.12	1250.00	2 500	40000
is4gen.large [1]	1250	10000	156,25	1250.00	5000	40000
is4gen.xlarge [1]	2 500	10000	312.50	1250.00	10000	40000
is4gen.2xlarge [1]	5000	10000	625.00	1250.00	20000	40000
is4gen.4xlarge [2]	10000		1250.0		40000	
is4gen.8xlarge [2]	20000		2500.0		80000	

[1] Estas instancias pueden soportar el máximo rendimiento durante 30 minutos al menos una vez cada 24 horas, tras lo cual vuelven a su rendimiento básico.

[2] Estas instancias pueden mantener el rendimiento indicado de forma indefinida. Si la carga de trabajo requiere un rendimiento máximo prolongado de más de 30 minutos, utilice una de estas instancias.

Computación acelerada

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
dl1.24xlarge [2]	19000		2375.0		80000	
dl2q.24xlarge [2]	19000		2375.0		80000	
f2.6xlarge [2]	7500		937,5		30000	
f2.12xlarge [2]	15000		1875.0		60000	
f2.48xlarge [2]	60000		7500.0		240000	
g3.4xlarge [2]	3500		437,5		20000	
g3.8xlarge [2]	7000		875.0		40000	
g3.16xlarge [2]	14000		1750.0		80000	
g4ad.xlarge [1]	400	3170	50.00	396,25	1700	13333
g4ad.2xlarge [1]	800	3170	100.00	396,25	3400	13333
g4ad.4xlarge [1]	1580	3170	197.50	396,25	6700	13333

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
g4ad.8xlarge [2]	3170		396,25		13333	
g4ad.16xlarge [2]	6300		787,5		26667	
g4dn.xlarge [1]	950	3500	118,75	437.50	3 000	20000
g4dn.2xlarge [1]	1150	3500	143,75	437.50	6000	20000
g4dn.4xlarge [2]	4750		593,75		20000	
g4dn.8xlarge [2]	9500		1187.5		40000	
g4dn.12xlarge [2]	9500		1187.5		40000	
g4dn.16xlarge [2]	9500		1187.5		40000	
g4dn.metal [2]	19000		2375.0		80000	
g5.xlarge [1]	700	3500	87.50	437.50	3 000	15000
g5.2xlarge [1]	850	3500	106,25	437.50	3500	15000

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
g5.4xlarge [2]	4750		593,75		20000	
g5.8xlarge [2]	16 000		2000.0		65000	
g5.12xlarge [2]	16 000		2000.0		65000	
g5.16xlarge [2]	16 000		2000.0		65000	
g5.24xlarge [2]	19000		2375.0		80000	
g5.48xlarge [2]	19000		2375.0		80000	
g5g.xlarge [1]	1188	4750	148.50	593,75	6000	20000
g5g.2xlarge [1]	2375	4750	296.88	593,75	12000	20000
g5g.4xlarge [2]	4750		593,75		20000	
g5g.8xlarge [2]	9500		1187.5		40000	
g5g.16xlarge [2]	19000		2375.0		80000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
g5g.metal [2]	19000		2375.0		80000	
g6.xlarge [1]	1 000	5000	125.00	625.00	4000	20000
g6.2xlarge [1]	2000	5000	250.00	625.00	8000	20000
g6.4xlarge [2]	8000		1000.0		32000	
g6.8xlarge [2]	16 000		2000.0		64 000	
g6.12xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
g6.16xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
g6.24xlarge [2]	30000		3750.0		120 000	
g6.48xlarge [2]	60000		7500.0		240000	
g6e.xlarge [1]	1 000	5000	125.00	625.00	4000	20000
g6e.2xlarge [1]	2000	5000	250.00	625.00	8000	20000
g6e.4xlarge [2]	8000		1000.0		32000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
g6e.8xlarge [2]	16 000		2000.0		64 000	
g6e.12xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
g6e.16xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
g6e.24xlarge [2]	30000		3750.0		120 000	
g6e.48xlarge [2]	60000		7500.0		240000	
g6f.large [1]	936	5000	117.00	625.00	3750	20000
g6f.xlarge [1]	1 000	5000	125.00	625.00	4000	20000
g6f.2xlarge [1]	2000	5000	250.00	625.00	8000	20000
g6f.4xlarge [2]	6000		750.0		24000	
gr6.4xlarge [2]	8000		1000.0		32000	
gr6.8xlarge [2]	16 000		2000.0		64 000	
gr6f.4xlarge [2]	8000		1000.0		32000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
g7.2xlarge [1]	4000	8000	500.00	1000.00	16 000	32000
g7.4xlarge [2]	8000		1000.0		32000	
g7.8xlarge [2]	16 000		2000.0		64 000	
g7.12xlarge [2]	20000		2500.0		80000	
g7.24xlarge [2]	40000		5000.0		160000	
g7.48xlarge [2]	80000		10000.0		320000	
g7e.2xlarge [1]	2000	5000	250.00	625.00	8000	20000
g7e.4xlarge [2]	8000		1000.0		32000	
g7e.8xlarge [2]	16 000		2000.0		64 000	
g7e.12xlarge [2]	25000		3125.0		100000	
g7e.24xlarge [2]	50000		6250.0		200000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
g7e.48xlarge [2]	100000		12500.0		400000	
inf1.xlarge [1]	1190	4750	148,75	593,75	4000	20000
inf1.2xlarge [1]	1190	4750	148,75	593,75	6000	20000
inf1.6xlarge [2]	4750		593,75		20000	
inf1.24xlarge [2]	19000		2375.0		80000	
inf2.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250.00	6000	40000
inf2.8xlarge [2]	10000		1250.0		40000	
inf2.24xlarge [2]	30000		3750.0		120 000	
inf2.48xlarge [2]	60000		7500.0		240000	
p3.2xlarge [2]	1750		218,75		10000	
p3.8xlarge [2]	7000		875.0		40000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
p3.16xlarge [2]	14000		1750.0		80000	
p3dn.24xlarge [2]	19000		2375.0		80000	
p4d.24xlarge [2]	19000		2375.0		80000	
p4de.24xlarge [2]	19000		2375.0		80000	
p5.4xlarge [2]	10000		1250.0		32500	
p5.48xlarge [2]	80000		10000.0		260000	
p5e.48xlarge [2]	80000		10000.0		260000	
p5en.48xlarge [2]	100000		12500.0		400000	
p6-b200.48xlarge [2]	100000		12500.0		400000	
p6-b300.48xlarge [2]	100000		12500.0		400000	
p6e-gb200.36xlarge [2]	60000		7500.0		240000	

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
trn1.2xlarge [1]	5000	20000	625.00	2500.00	16250	65000
trn1.32xlarge [2]	80000		10000.0		260000	
trn1n.32xlarge [2]	80000		10000.0		260000	
trn2.3xlarge [2]	5000		625.0		16250	
trn2.48xlarge [2]	80000		10000.0		260000	
trn2u.48xlarge [2]	80000		10000.0		260000	
vt1.3xlarge [1]	2375	4750	296.88	593,75	10000	20000
vt1.6xlarge [2]	4750		593,75		20000	
vt1.24xlarge [2]	19000		2375.0		80000	

[1] Estas instancias pueden soportar el máximo rendimiento durante 30 minutos al menos una vez cada 24 horas, tras lo cual vuelven a su rendimiento básico.

[2] Estas instancias pueden mantener el rendimiento indicado de forma indefinida. Si la carga de trabajo requiere un rendimiento máximo prolongado de más de 30 minutos, utilice una de estas instancias.

Computación de alto rendimiento

Tamaño de instancia	Ancho de banda básico (Mbps)	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad básica (MB/s, E/S de 128 KiB)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS básico (E/S de 16 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
hpc6a.48xlarge [1]	87	2085	10.88	260.62	500	11000
hpc6id.32xlarge [1]	87	2085	10.88	260.62	500	11000
hpc7a.12xlarge [1]	87	2085	10.88	260.62	500	11000
hpc7a.24xlarge [1]	87	2085	10.88	260.62	500	11000
hpc7a.48xlarge [1]	87	2085	10.88	260.62	500	11000
hpc7a.96xlarge [1]	87	2085	10.88	260.62	500	11000
hpc7g.4xlarge [1]	87	2085	10.88	260.62	500	11000
hpc7g.8xlarge [1]	87	2085	10.88	260.62	500	11000
hpc7g.16xlarge [1]	87	2085	10.88	260.62	500	11000
hpc8a.96xlarge [1]	87	2085	10.88	260.62	500	11000

[1] Estas instancias pueden soportar el máximo rendimiento durante 30 minutos al menos una vez cada 24 horas, tras lo cual vuelven a su rendimiento básico.

[2] Estas instancias pueden mantener el rendimiento indicado de forma indefinida. Si la carga de trabajo requiere un rendimiento máximo prolongado de más de 30 minutos, utilice una de estas instancias.

Optimización de EBS admitida

Los siguientes tipos de instancias admiten la optimización de EBS, pero sin que esté habilitada de forma predeterminada. Se debe habilitar la optimización para EBS, con una tarifa adicional por hora, durante o después de la inicialización para alcanzar el nivel de rendimiento de EBS descrito.

Tamaño de instancia	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
c1.xlarge	1 000	125.0	8000
c3.xlarge	500	62,5	4000
c3.2xlarge	1 000	125.0	8000
c3.4xlarge	2000	250.0	16 000
i2.xlarge	500	62,5	4000
i2.2xlarge	1 000	125.0	8000
i2.4xlarge	2000	250.0	16 000
m1.large	500	62,5	4000
m1.xlarge	1 000	125.0	8000
m2.2xlarge	500	62,5	4000
m2.4xlarge	1 000	125.0	8000
m3.xlarge	500	62,5	4000

Tamaño de instancia	Ancho de banda máximo (Mbps)	Velocidad máxima (MB/s, E/S de 128 KiB)	IOPS máximas (E/S de 16 KiB)
m3.2xlarge	1 000	125.0	8000
r3.xlarge	500	62,5	4000
r3.2xlarge	1 000	125.0	8000
r3.4xlarge	2000	250.0	16 000

> **Note**
>
> Las instancias `i2.8xlarge`, `c3.8xlarge` y `r3.8xlarge` no disponen de ancho de banda dedicado para EBS y, por lo tanto, no ofrecen la optimización para EBS. En estas instancias, el tráfico de red y el tráfico de Amazon EBS comparten la misma interfaz de red de 10 gigabits.

Obtener el máximo rendimiento optimizado de Amazon EBS

El rendimiento de EBS de una instancia está limitado por los límites de rendimiento del tipo de instancia o por el rendimiento agregado de sus volúmenes adjuntos, lo que sea menor. Para lograr el máximo rendimiento de EBS, una instancia debe tener volúmenes adjuntos que proporcionen un rendimiento combinado igual o superior al rendimiento máximo de la instancia. Por ejemplo, para alcanzar `80,000` operaciones de entrada/salida por segundo (IOPS) aprovisionadas en una instancia `r6i.16xlarge`, esta debe tener al menos `5` volúmenes `gp2` aprovisionados con `16,000` IOPS cada uno (`5` volúmenes x `16,000` IOPS = `80,000` IOPS), o puede tener `1` volumen `gp3` aprovisionado con `80,000` IOPS. Se recomienda que elija un tipo de instancia que proporcione más rendimiento dedicado de Amazon EBS del que necesita la aplicación; de no hacerlo así, la conexión entre Amazon EBS y Amazon EC2 puede convertirse en un cuello de botella de rendimiento.

> **Important**
>
> Al utilizar ponderaciones de ancho de banda configurables, es posible que los límites de ancho de banda de EBS de la instancia cambien. En el caso de las instancias con la configuración de ponderación `VPC-1`, que aumenta el ancho de banda de la red, es posible

que las IOPS de volúmenes de EBS sean inferiores a las esperadas debido a que se alcanza el límite de ancho de banda de EBS antes del límite de IOPS. Esto se nota especialmente con tamaños de E/S más grandes. Pruebe siempre la carga de trabajo específica para asegurarse de que cumple los requisitos de rendimiento con la ponderación de ancho de banda seleccionada. Para obtener más información, consulte Configuración de ponderación de ancho de banda de instancias de EC2.

Puede utilizar las métricas `EBSIOBalance%` y `EBSByteBalance%` para ayudarlo a determinar si las instancias tienen el tamaño correcto. Puede ver estas métricas en la consola de CloudWatch y establecer una alarma que se active en función del umbral que especifique. Estas métricas se expresan como un porcentaje. Las instancias que tengan sistemáticamente un porcentaje de equilibrio bajo son candidatas a un aumento de tamaño. Las instancias en las que el porcentaje de equilibrio nunca baje del 100 % son candidatas a una reducción de tamaño. Para obtener más información, consulte Monitorear las instancias con CloudWatch.

Estas instancias de memoria elevada se han diseñado para ejecutar bases de datos en memoria grandes, lo que incluye la implementación de producción de la base de datos en memoria SAP HANA, en la nube. Para maximizar el rendimiento de EBS, utilice instancias de memoria elevada con un número par de volúmenes `io1` o `io2` con un rendimiento provisionado idéntico. Por ejemplo, para cargas de trabajo pesadas de IOPS, utilice cuatro volúmenes `io1` o `io2` con 40 000 IOPS provisionadas para obtener el máximo de 160 000 IOPS de instancia. Del mismo modo, para cargas de trabajo de rendimiento pesado, utilice seis volúmenes `io1` o `io2` con 48 000 IOPS provisionadas para obtener el rendimiento máximo de 4750 MB/s. Para obtener recomendaciones adicionales, consulte Configuración de almacenamiento para SAP HANA.

Consideraciones

- Las instancias G4dn, I3en, Inf1, M5a, M5ad, R5a, R5ad, T3, T3a y Z1d iniciadas después del 26 de febrero de 2020 proporcionan el rendimiento máximo optimizado para EBS. Para obtener el máximo rendimiento de una instancia iniciada antes del 26 de febrero de 2020, deténgala e iníciela.
- Las instancias C5, C5d, C5n, M5, M5d, M5n, M5dn, R5, R5d, R5n, R5dn y P3dn iniciadas después del 3 de diciembre de 2019 proporcionan el rendimiento máximo optimizado para EBS. Para obtener el máximo rendimiento de una instancia iniciada antes del 3 de diciembre de 2019, deténgala e iníciela.

- Las instancias `u-6tb1.metal`, `u-9tb1.metal` y `u-12tb1.metal` iniciadas después del 12 de marzo de 2020 proporcionan el rendimiento máximo optimizado para EBS. Las instancias de estos tipos iniciadas antes del 12 de marzo de 2020 podrían proporcionar un rendimiento inferior. Para obtener el máximo rendimiento de una instancia iniciada antes del 12 de marzo de 2020, póngase en contacto con su equipo de cuenta para actualizar la instancia sin costo adicional.

Buscar tipos de instancias EC2 optimizadas para EBS

Puede ver los tipos de instancias que admiten la optimización de EBS en cada región.

Console

Para buscar tipos de instancias optimizados para EBS de forma predeterminada

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Instances Types (Tipos de instancia).
3. Agregue el filtro Compatibilidad con optimización de EBS = predeterminado.
4. (Opcional) Elija el icono Preferencias y, a continuación, active las columnas correspondientes, como IOPS máximas de EBS e IOPS de referencia de EBS.
5. (Opcional) Agregue filtros para ampliar el alcance de los tipos de instancias específicos que le interesen.

AWS CLI

Para buscar tipos de instancias optimizados para EBS de forma predeterminada

Utilice el siguiente comando: describe-instance-types.

```
aws ec2 describe-instance-types \
--filters Name=ebs-info.ebs-optimized-support,Values=default  \
--query 'InstanceTypes[].{InstanceType:InstanceType,
 "MaxBandwidth(Mb/s)":EbsInfo.EbsOptimizedInfo.MaximumBandwidthInMbps,
 MaxIOPS:EbsInfo.EbsOptimizedInfo.MaximumIops, "MaxThroughput(MB/
s)":EbsInfo.EbsOptimizedInfo.MaximumThroughputInMBps}' \
--output=table
```

Buscar tipos de instancias que admitan opcionalmente la optimización de EBS

Utilice el siguiente comando: describe-instance-types.

```
aws ec2 describe-instance-types \
--filters Name=ebs-info.ebs-optimized-support,Values=supported \
--query 'InstanceTypes[].{InstanceType:InstanceType,
 "MaxBandwidth(Mb/s)":EbsInfo.EbsOptimizedInfo.MaximumBandwidthInMbps,
 MaxIOPS:EbsInfo.EbsOptimizedInfo.MaximumIops, "MaxThroughput(MB/
s)":EbsInfo.EbsOptimizedInfo.MaximumThroughputInMBps}' \
--output=table
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado de `eu-west-1`.

```
-------------------------------------------------------------------------
|                         DescribeInstanceTypes                         |
+--------------+----------------------+----------+----------------------+
| InstanceType | MaxBandwidth(Mb/s)   | MaxIOPS  |  MaxThroughput(MB/s)  |
+--------------+----------------------+----------+----------------------+
|  i2.2xlarge  |  1000                |  8000    |  125.0                |
|  m2.4xlarge  |  1000                |  8000    |  125.0                |
|  m2.2xlarge  |  500                 |  4000    |  62.5                 |
|  c1.xlarge   |  1000                |  8000    |  125.0                |
|  i2.xlarge   |  500                 |  4000    |  62.5                 |
|  m3.xlarge   |  500                 |  4000    |  62.5                 |
|  m1.xlarge   |  1000                |  8000    |  125.0                |
|  r3.4xlarge  |  2000                |  16000   |  250.0                |
|  r3.2xlarge  |  1000                |  8000    |  125.0                |
|  c3.xlarge   |  500                 |  4000    |  62.5                 |
|  m3.2xlarge  |  1000                |  8000    |  125.0                |
|  r3.xlarge   |  500                 |  4000    |  62.5                 |
|  i2.4xlarge  |  2000                |  16000   |  250.0                |
|  c3.4xlarge  |  2000                |  16000   |  250.0                |
|  c3.2xlarge  |  1000                |  8000    |  125.0                |
|  m1.large    |  500                 |  4000    |  62.5                 |
+--------------+----------------------+----------+----------------------+
```

PowerShell

Para buscar tipos de instancias optimizados para EBS de forma predeterminada

Utilice el cmdlet Get-EC2InstanceType.

```
Get-EC2InstanceType `
    -Filter @{Name="ebs-info.ebs-optimized-support"; Values="default"} | `
    Select InstanceType, `
```

```
        @{Name="MaxBandwidth(Mb/s)";
 Expression={($_.EbsInfo.EbsOptimizedInfo.MaximumBandwidthInMbps)}}, `
        @{Name="MaxIOPS"; Expression={($_.EbsInfo.EbsOptimizedInfo.MaximumIops)}}, `
        @{Name="MaxThroughput (MB/s)";
 Expression={($_.EbsInfo.EbsOptimizedInfo.MaximumThroughputInMBps)}}
```

Buscar tipos de instancias que admitan opcionalmente la optimización de EBS

Utilice el cmdlet Get-EC2InstanceType.

```
Get-EC2InstanceType `
    -Filter @{Name="ebs-info.ebs-optimized-support"; Values="supported"} | `
    Select InstanceType, `
        @{Name="MaxBandwidth(Mb/s)";
 Expression={($_.EbsInfo.EbsOptimizedInfo.MaximumBandwidthInMbps)}}, `
        @{Name="MaxIOPS"; Expression={($_.EbsInfo.EbsOptimizedInfo.MaximumIops)}}, `
        @{Name="MaxThroughput (MB/s)";
 Expression={($_.EbsInfo.EbsOptimizedInfo.MaximumThroughputInMBps)}}
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado de `eu-west-1`.

```
InstanceType MaxBandwidth(Mb/s) MaxIOPS MaxThroughput (MB/s)
------------ ------------------ ------- --------------------
m2.4xlarge                 1000    8000              125.000
i2.2xlarge                 1000    8000              125.000
c1.xlarge                  1000    8000              125.000
m2.2xlarge                  500    4000               62.500
r3.2xlarge                 1000    8000              125.000
m3.xlarge                   500    4000               62.500
r3.4xlarge                 2000   16000              250.000
m1.xlarge                  1000    8000              125.000
i2.xlarge                   500    4000               62.500
c3.xlarge                   500    4000               62.500
c3.4xlarge                 2000   16000              250.000
c3.2xlarge                 1000    8000              125.000
i2.4xlarge                 2000   16000              250.000
r3.xlarge                   500    4000               62.500
m3.2xlarge                 1000    8000              125.000
m1.large                    500    4000               62.500
```

Habilitación de la optimización de EBS para una instancia de Amazon EC2

Puede habilitar manualmente la optimización de EBS solo para los tipos de instancias de la generación anterior que, de manera opcional, admiten la optimización de EBS. Si habilita la optimización de EBS para estos tipos de instancias, se aplicará una tarifa por hora adicional

Requisitos previos

- Compruebe que el tipo de instancia requiere que habilite la optimización de EBS. Para obtener más información, consulte Optimización de EBS admitida.
- Para habilitar la optimización de EBS después del lanzamiento, debe detener la instancia.

> **Warning**
>
> Cuando detiene una instancia, se pierden los datos contenidos en los volúmenes de almacén de instancias. Para conservar estos datos, realice una copia de seguridad de ellos en un almacenamiento persistente.

Console

Habilitar la optimización para Amazon EBS durante el lanzamiento

En el asistente de inicialización de instancias, seleccione el tipo de instancia necesario. Expanda la sección Detalles avanzados y, a continuación, para la Instancia optimizada para EBS, seleccione Activar.

Si el tipo de instancia no admite la optimización para Amazon EBS, el menú desplegable se desactiva. Si el tipo de instancia está optimizado para Amazon EBS de forma predeterminada, “Habilitar” ya está seleccionado.

Habilitar la optimización para Amazon EBS después de la inicialización

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Instancias y seleccione la instancia.
3. Detenga la instancia. Elija Actions (Acciones), Instance state (Estado de la instancia), Stop instance (Detener instancia).
4. Con la instancia aún seleccionada, elija Actions (Acciones), Instance settings (Configuración de la instancia), Change instance type (Cambiar tipo de instancia).

5. Seleccione EBS-Optimized y, a continuación, Aplicar.

   Si el tipo de instancia está optimizado para Amazon EBS de forma predeterminada o si no admite la optimización para Amazon EBS, la casilla de verificación está desactivada.
6. Reinicie la instancia. Elija Instance state (Estado de la instancia) y Start instance (Iniciar instancia).

AWS CLI

Habilitar la optimización para Amazon EBS durante la inicialización

Utilice el comando run-instances con la opción `--ebs-optimized`.

Habilitar la optimización para Amazon EBS después de la inicialización

1. Si la instancia se está ejecutando, deténgala utilizando el comando stop-instances.

```
aws ec2 stop-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0
```

2. Habilite la optimización de EBS mediante el comando modify-instance-attribute con la opción `--ebs-optimized`.

```
aws ec2 modify-instance-attribute \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --ebs-optimized
```

PowerShell

Habilitar la optimización para Amazon EBS durante la inicialización

Utilice el cmdlet New-EC2Instance con la opción `-EbsOptimized`.

Habilitar la optimización para Amazon EBS después de la inicialización

1. Si la instancia se está ejecutando, deténgala utilizando el comando Stop-EC2Instance.

```
Stop-EC2Instance -InstanceId i-1234567890abcdef0
```

2. Habilite la optimización de EBS mediante el cmdlet Edit-EC2InstanceAttribute con la opción `-EbsOptimized`.

```
Edit-EC2InstanceAttribute `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -EbsOptimized $true
```

Opciones de CPU para las instancias de Amazon EC2

Muchas de las instancias Amazon EC2 admiten el subprocesamiento múltiple simultáneo (SMT), lo que permite la ejecución simultánea de varios subprocesos en un único núcleo de CPU. Cada subproceso está representado como una CPU virtual (vCPU) en la instancia. Una instancia tiene un número predeterminado de núcleos de CPU, que varía en función del tipo de instancia. Por ejemplo, el tipo de instancia `m5.xlarge` tiene dos núcleos de CPU y dos subprocesos por núcleo de forma predeterminada, es decir,— cuatro CPU virtuales en total.

En la mayoría de los casos, habrá un tipo de instancia Amazon EC2 con la combinación de memoria y número de vCPU adecuada para sus cargas de trabajo. Sin embargo, para optimizar su instancia para cargas de trabajo o necesidades empresariales específicas, puede especificar las siguientes opciones de CPU durante y después de la inicialización de la instancia:

- Número de núcleos de CPU: puede personalizar el número de núcleos de CPU de la instancia. Esto le ofrecerá la posibilidad de optimizar los costos de licencias de software con una instancia que dispone de la cantidad suficiente de memoria RAM para cargas de trabajo con uso intensivo de memoria pero menos núcleos de CPU.
- Subprocesos por núcleo: puede deshabilitar el SMT al especificar un único subproceso por núcleo de CPU. Esto podría utilizarlo en determinadas cargas de trabajo, como las cargas de trabajo de informática de alto rendimiento (HPC).

Consideraciones

- No puede modificar el número de subprocesos por núcleo para las instancias T2, C7a, M7a, R7a y las instancias de Mac con Apple Silicon y las instancias basadas en el procesador Graviton de AWS.
- La cantidad de instancias que puede ejecutar se basa en las vCPU predeterminadas para los tipos de instancias utilizados. La forma en que calculamos las vCPU consumidas por una instancia no se ve afectada por el cambio de sus opciones de CPU.

Precios

No se aplican cargos adicionales por especificar opciones de CPU. En el caso de las instancias de EC2 lanzadas a partir de AMI de Windows y SQL Server con licencia incluida, puede personalizar las opciones de CPU para aprovechar la característica Optimización de las CPU de EC2 y pagar las tarifas de licencia según la cantidad de vCPU configuradas para la instancia. En el caso de otras instancias de EC2, se aplican los mismos cargos que para las instancias lanzadas con las opciones de CPU establecidas de forma predeterminada.

Contenido

- Reglas para especificar las opciones de CPU para una instancia de Amazon EC2
- Opciones de CPU compatibles con los tipos de instancias de Amazon EC2
- Especificación de opciones de CPU para una instancia de Amazon EC2
- Visionado de los subprocesos y núcleos de CPU de una instancia de Amazon EC2
- Optimización de las CPU para instancias con licencia incluida

Reglas para especificar las opciones de CPU para una instancia de Amazon EC2

Tenga en cuenta las siguientes reglas al especificar las opciones de CPU para la instancia:

- No puede especificar las opciones de CPU para las instancias bare metal.
- Puede especificar opciones de CPU tanto durante como después de la inicialización de la instancia.
- Para configurar las opciones de CPU, debe especificar tanto el número de núcleos de CPU como subprocesos por núcleo en la solicitud. Para obtener ejemplos de solicitudes, consulte Especificación de opciones de CPU para una instancia de Amazon EC2.
- La cantidad de CPU virtuales de la instancia es el número de núcleos de CPU multiplicado por el número de subprocesos por núcleo. Para especificar un número personalizado de vCPU, es necesario especificar un número válido de núcleos de CPU y subprocesos para el tipo de instancia. No puede superar el número predeterminado de vCPU de la instancia. Para obtener más información, consulte Opciones de CPU compatibles con los tipos de instancias de Amazon EC2.
- Para deshabilitar el subprocesamiento múltiple simultáneo (SMT), también denominado hipersubprocesamiento, especifique un subproceso por núcleo.
- En la consola, al cambiar el tipo de instancia de una instancia existente, Amazon EC2 aplica la configuración de las opciones de CPU de la instancia existente a la nueva instancia, si es posible.

Si el nuevo tipo de instancia no es compatible con esa configuración, las opciones de CPU se restablecen a Usar las opciones de CPU predeterminadas. Esta opción usa la cantidad de vCPU predeterminada para el nuevo tipo de instancia.

Para actualizar la configuración de la nueva instancia, seleccione Especificar las opciones de CPU en la sección Detalles avanzados de la vista Cambiar tipo de instancia.

- Las opciones de CPU especificadas se conservarán al detener, iniciar o reiniciar una instancia.
- Si utiliza instancias reservadas, es posible que los descuentos no se apliquen cuando configure Optimización de las CPU para instancias lanzadas a partir de AMI de Windows con licencia incluida en la misma cuenta de pagador. Se recomienda utilizar Savings Plans para reducir los costos de las licencias basadas en vCPU y obtener ahorros comparables en los costos de computación.
- Para reducir los costos de licencia de las instancias lanzadas a partir de AMI de Windows y SQL Server con licencia incluida, debe configurar un mínimo de cuatro vCPU. Si configura menos de cuatro vCPU, se aplicará la facturación predeterminada.
- La característica Optimización de las CPU para instancias con licencia incluida no es compatible con los tipos de instancia T3.
- La optimización de las CPU para instancias con licencia incluida no es compatible con las instancias dedicadas.

Opciones de CPU compatibles con los tipos de instancias de Amazon EC2

Las tablas siguientes muestran los tipos de instancia que admiten la especificación de opciones de CPU.

Contenido

- Instancias de uso general
- instancias optimizadas para computación
- instancias optimizadas para memoria
- instancias optimizadas para almacenamiento
- instancias de computación acelerada
- instancias de computación de alto rendimiento

Instancias de uso general

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m2.xlarge	2	2	1	1, 2	1
m2.2xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
m2.4xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
m3.large	2	1	2	1	1, 2
m3.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
m3.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
m4.large	2.	1	2	1	1, 2
m4.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
m4.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
m4.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
m4.10xlarge	40	20	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	1, 2
m4.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
				24, 26, 28, 30, 32	
m5.large	2.	1	2	1	1, 2
m5.xlarge	4	2	2	2	1, 2
m5.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
m5.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
m5.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
m5.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2
m5.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
m5.24xlarge	96	48	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m5a.large	2.	1	2	1	1, 2
m5a.xlarge	4	2	2	2	1, 2
m5a.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
m5a.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
m5a.8xlarge	32	16	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
m5a.12xlarge	48	24	2	6, 12, 18, 24	1, 2
m5a.16xlarge	64	32	2	8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
m5a.24xlarge	96	48	2	12, 18, 24, 36, 48	1, 2
m5ad.large	2.	1	2	1	1, 2
m5ad.xlarge	4	2	2	2	1, 2
m5ad.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m5ad.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
m5ad.8xlarge	32	16	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
m5ad.12xlarge	48	24	2	6, 12, 18, 24	1, 2
m5ad.16xlarge	64	32	2	8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
m5ad.24xlarge	96	48	2	12, 18, 24, 36, 48	1, 2
m5d.large	2.	1	2	1	1, 2
m5d.xlarge	4	2	2	2	1, 2
m5d.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
m5d.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
m5d.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
m5d.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m5d.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
m5d.24xlarge	96	48	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
m5dn.large	2.	1	2	1	1, 2
m5dn.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
m5dn.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
m5dn.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
m5dn.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
m5dn.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m5dn.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
m5dn.24xlarge	96	48	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
m5n.large	2.	1	2	1	1, 2
m5n.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
m5n.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
m5n.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
m5n.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
m5n.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m5n.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
m5n.24xlarge	96	48	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
m5zn.large	2.	1	2	1	1, 2
m5zn.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
m5zn.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
m5zn.3xlarge	12	6	2	2, 4, 6	1, 2
m5zn.6xlarge	24	12	2	2, 4, 6, 8, 10, 12	1, 2
m5zn.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m6a.large	2.	1	2	1	1, 2
m6a.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
m6a.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
m6a.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
m6a.8xlarge	32	16	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
m6a.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 24	1, 2
m6a.16xlarge	64	32	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32	1, 2
m6a.24xlarge	96	48	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32, 48	1, 2
m6a.32xlarge	128	64	2	8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 64	1, 2
m6a.48xlarge	192	96	2	8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 64, 96	1, 2
m6g.large	2	2	1	1, 2	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m6g.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
m6g.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
m6g.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
m6g.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m6g.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m6g.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1
m6gd.large	2	2	1	1, 2	1
m6gd.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
m6gd.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m6gd.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
m6gd.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1
m6gd.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m6gd.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1
m6i.large	2	1	2	1	1, 2
m6i.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
m6i.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
m6i.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m6i.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
m6i.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2
m6i.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
m6i.24xlarge	96	48	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
m6i.32xlarge	128	64	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m6id.large	2.	1	2	1	1, 2
m6id.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
m6id.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
m6id.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
m6id.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
m6id.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2
m6id.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
m6id.24xlarge	96	48	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m6id.32xlarge	128	64	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2
m6idn.large	2.	1	2	1	1, 2
m6idn.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
m6idn.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
m6idn.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
m6idn.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m6idn.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1, 2
m6idn.16xlarge	64	32	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1, 2
m6idn.24xlarge	96	48	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m6idn.32xlarge	128	64	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2
m6in.large	2.	1	2	1	1, 2
m6in.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
m6in.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
m6in.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
m6in.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m6in.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1, 2
m6in.16xlarge	64	32	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1, 2
m6in.24xlarge	96	48	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m6in.32xlarge	128	64	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2
m7a.large	2	2	1	1, 2	1
m7a.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
m7a.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
m7a.4xlarge	16	16	1	1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1
m7a.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32	1
m7a.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m7a.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64	1
m7a.24xlarge	96	96	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96	1
m7a.32xlarge	128	128	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128	1
m7a.48xlarge	192	192	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, 192	1
m7g.large	2	2	1	1, 2	1
m7g.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
m7g.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m7g.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
m7g.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1
m7g.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m7g.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1
m7gd.large	2	2	1	1, 2	1
m7gd.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
m7gd.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m7gd.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
m7gd.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1
m7gd.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m7gd.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1
m7i.large	2	1	2	1	1, 2
m7i.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
m7i.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
m7i.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m7i.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2
m7i.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1, 2
m7i.16xlarge	64	32	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m7i.24xlarge	96	48	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1, 2
m7i.48xlarge	192	96	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m7i-flex.large	2.	1	2	1	1, 2
m7i-flex.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
m7i-flex.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
m7i-flex.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
m7i-flex.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2
m7i-flex.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m7i-flex.16xlarge	64	32	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1, 2
m8a.medium	1	1	1	1	1
m8a.large	2	2	1	1, 2	1
m8a.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
m8a.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
m8a.4xlarge	16	16	1	1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1
m8a.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32	1
m8a.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m8a.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64	1
m8a.24xlarge	96	96	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96	1
m8a.48xlarge	192	192	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, 192	1
m8azn.medium	1	1	1	1	1
m8azn.large	2	2	1	1, 2	1
m8azn.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
m8azn.3xlarge	12	12	1	1, 2, 4, 6, 8, 10, 12	1
m8azn.6xlarge	24	24	1	1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20, 24	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m8azn.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 24, 32, 40, 48	1
m8azn.24xlarge	96	96	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32, 48, 64, 80, 96	1
m8g.large	2	2	1	1, 2	1
m8g.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
m8g.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
m8g.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
m8g.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m8g.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m8g.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m8g.24xlarge	96	96	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m8g.48xlarge	192	192	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160,	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
				162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192	
m8gb.large	2	2	1	1, 2	1
m8gb.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
m8gb.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
m8gb.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
m8gb.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m8gb.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m8gb.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m8gb.24xlarge	96	96	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m8gb.48xlarge	192	192	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160,	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
				162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192	
m8gd.large	2	2	1	1, 2	1
m8gd.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
m8gd.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
m8gd.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
m8gd.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m8gd.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m8gd.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m8gd.24xlarge	96	96	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m8gd.48xlarge	192	192	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160,	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
				162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192	
m8gn.large	2	2	1	1, 2	1
m8gn.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
m8gn.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
m8gn.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
m8gn.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m8gn.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m8gn.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m8gn.24xlarge	96	96	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m8gn.48xlarge	192	192	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160,	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
				162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192	
m8i.large	2	1	2	1	1, 2
m8i.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
m8i.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
m8i.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
m8i.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2
m8i.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m8i.16xlarge	64	32	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1, 2
m8i.24xlarge	96	48	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
m8i.32xlarge	128	64	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m8i.48xlarge	192	96	2	6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96	1, 2
m8i.96xlarge	384	192	2	12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 102, 108, 114, 120, 126, 132, 138, 144, 150, 156, 162, 168, 174, 180, 186, 192	1, 2
m8id.large	2.	1	2	1	1, 2
m8id.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m8id.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
m8id.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
m8id.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2
m8id.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1, 2
m8id.16xlarge	64	32	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m8id.24xlarge	96	48	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
m8id.32xlarge	128	64	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2
m8id.48xlarge	192	96	2	6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m8id.96xlarge	384	192	2	12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 102, 108, 114, 120, 126, 132, 138, 144, 150, 156, 162, 168, 174, 180, 186, 192	1, 2
m8i-flex.large	2.	1	2	1	1, 2
m8i-flex.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
m8i-flex.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
m8i-flex.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
m8i-flex.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m8i-flex.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1, 2
m8i-flex.16xlarge	64	32	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1, 2
m8in.large	2.	1	2	1	1, 2
m8in.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
m8in.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
m8in.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m8in.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2
m8in.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1, 2
m8in.16xlarge	64	32	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1, 2
m8in.24xlarge	96	48	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m8in.32xlarge	128	64	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2
m8in.48xlarge	192	96	2	6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m8in.96xlarge	384	192	2	12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 102, 108, 114, 120, 126, 132, 138, 144, 150, 156, 162, 168, 174, 180, 186, 192	1, 2
m8idn.large	2.	1	2	1	1, 2
m8idn.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
m8idn.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
m8idn.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
m8idn.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m8idn.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1, 2
m8idn.16xlarge	64	32	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1, 2
m8idn.24xlarge	96	48	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m8idn.32xlarge	128	64	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2
m8idn.48xlarge	192	96	2	6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m8idn.96xlarge	384	192	2	12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 102, 108, 114, 120, 126, 132, 138, 144, 150, 156, 162, 168, 174, 180, 186, 192	1, 2
m8ine.large	2.	1	2	1	1, 2
m8ine.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
m8ine.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
m8ine.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
m8ine.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m8ine.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1, 2
m8ib.large	2.	1	2	1	1, 2
m8ib.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
m8ib.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
m8ib.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
m8ib.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2
m8ib.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m8ib.16xlarge	64	32	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1, 2
m8ib.24xlarge	96	48	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
m8ib.32xlarge	128	64	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m8ib.48xlarge	192	96	2	6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96	1, 2
m8ib.96xlarge	384	192	2	12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 102, 108, 114, 120, 126, 132, 138, 144, 150, 156, 162, 168, 174, 180, 186, 192	1, 2
m8idb.large	2.	1	2	1	1, 2
m8idb.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m8idb.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
m8idb.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
m8idb.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2
m8idb.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1, 2
m8idb.16xlarge	64	32	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m8idb.24xlarge	96	48	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
m8idb.32xlarge	128	64	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2
m8idb.48xlarge	192	96	2	6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m8idb.96xlarge	384	192	2	12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 102, 108, 114, 120, 126, 132, 138, 144, 150, 156, 162, 168, 174, 180, 186, 192	1, 2
m9g.large	2	2	1	1, 2	1
m9g.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
m9g.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
m9g.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m9g.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1
m9g.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m9g.16xlarge	64	64	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m9g.24xlarge	96	96	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m9g.48xlarge	192	192	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160,	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
				162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192	
m9gd.large	2	2	1	1, 2	1
m9gd.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
m9gd.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
m9gd.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
m9gd.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m9gd.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1
m9gd.16xlarge	64	64	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m9gd.24xlarge	96	96	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
m9gd.48xlarge	192	192	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160,	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
				162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192	
t3.nano	2	1	2	1	1, 2
t3.micro	2.	1	2	1	1, 2
t3.small	2.	1	2	1	1, 2
t3.medium	2.	1	2	1	1, 2
t3.large	2.	1	2	1	1, 2
t3.xlarge	4	2	2	2	1, 2
t3.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
t3a.nano	2.	1	2	1	1, 2
t3a.micro	2.	1	2	1	1, 2
t3a.small	2.	1	2	1	1, 2
t3a.medium	2.	1	2	1	1, 2
t3a.large	2.	1	2	1	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
t3a.xlarge	4	2	2	2	1, 2
t3a.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
t4g.nano	2	2	1	1, 2	1
t4g.micro	2	2	1	1, 2	1
t4g.small	2	2	1	1, 2	1
t4g.medium	2	2	1	1, 2	1
t4g.large	2	2	1	1, 2	1
t4g.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
t4g.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1

instancias optimizadas para computación

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c3.large	2.	1	2	1	1, 2
c3.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c3.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
c3.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
c3.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
c4.large	2.	1	2	1	1, 2
c4.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
c4.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
c4.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
c4.8xlarge	36	18	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18	1, 2
c5.large	2.	1	2	1	1, 2
c5.xlarge	4	2	2	2	1, 2
c5.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
c5.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
c5.9xlarge	36	18	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c5.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2
c5.18xlarge	72	36	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36	1, 2
c5.24xlarge	96	48	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
c5a.large	2.	1	2	1	1, 2
c5a.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
c5a.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
c5a.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 8	1, 2
c5a.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 8, 12, 16	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c5a.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20, 24	1, 2
c5a.16xlarge	64	32	2	1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32	1, 2
c5a.24xlarge	96	48	2	1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48	1, 2
c5ad.large	2.	1	2	1	1, 2
c5ad.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
c5ad.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
c5ad.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 8	1, 2
c5ad.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 8, 12, 16	1, 2
c5ad.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20, 24	1, 2
c5ad.16xlarge	64	32	2	1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c5ad.24xlarge	96	48	2	1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48	1, 2
c5d.large	2.	1	2	1	1, 2
c5d.xlarge	4	2	2	2	1, 2
c5d.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
c5d.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
c5d.9xlarge	36	18	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18	1, 2
c5d.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2
c5d.18xlarge	72	36	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c5d.24xlarge	96	48	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
c5n.large	2.	1	2	1	1, 2
c5n.xlarge	4	2	2	2	1, 2
c5n.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
c5n.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
c5n.9xlarge	36	18	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18	1, 2
c5n.18xlarge	72	36	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36	1, 2
c6a.large	2.	1	2	1	1, 2
c6a.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c6a.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
c6a.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
c6a.8xlarge	32	16	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
c6a.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 24	1, 2
c6a.16xlarge	64	32	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32	1, 2
c6a.24xlarge	96	48	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32, 48	1, 2
c6a.32xlarge	128	64	2	8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 64	1, 2
c6a.48xlarge	192	96	2	8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 64, 96	1, 2
c6g.large	2	2	1	1, 2	1
c6g.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
c6g.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c6g.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
c6g.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1
c6g.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c6g.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1
c6gd.large	2	2	1	1, 2	1
c6gd.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
c6gd.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c6gd.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
c6gd.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1
c6gd.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c6gd.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1
c6gn.medium	1	1	1	1	1
c6gn.large	2	2	1	1, 2	1
c6gn.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
c6gn.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c6gn.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
c6gn.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1
c6gn.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c6gn.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1
c6i.large	2	1	2	1	1, 2
c6i.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
c6i.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
c6i.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c6i.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
c6i.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2
c6i.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
c6i.24xlarge	96	48	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
c6i.32xlarge	128	64	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c6id.large	2.	1	2	1	1, 2
c6id.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
c6id.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
c6id.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
c6id.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
c6id.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2
c6id.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
c6id.24xlarge	96	48	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c6id.32xlarge	128	64	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2
c6in.large	2.	1	2	1	1, 2
c6in.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
c6in.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
c6in.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
c6in.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c6in.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1, 2
c6in.16xlarge	64	32	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1, 2
c6in.24xlarge	96	48	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c6in.32xlarge	128	64	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2
c7a.large	2	2	1	1, 2	1
c7a.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
c7a.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
c7a.4xlarge	16	16	1	1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1
c7a.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32	1
c7a.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c7a.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64	1
c7a.24xlarge	96	96	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96	1
c7a.32xlarge	128	128	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128	1
c7a.48xlarge	192	192	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, 192	1
c7g.large	2	2	1	1, 2	1
c7g.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
c7g.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c7g.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
c7g.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1
c7g.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c7g.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1
c7gd.large	2	2	1	1, 2	1
c7gd.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
c7gd.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c7gd.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
c7gd.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1
c7gd.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c7gd.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1
c7gn.large	2	2	1	1, 2	1
c7gn.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
c7gn.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c7gn.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
c7gn.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1
c7gn.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c7gn.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1
c7i.large	2	1	2	1	1, 2
c7i.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
c7i.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
c7i.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c7i.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2
c7i.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1, 2
c7i.16xlarge	64	32	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c7i.24xlarge	96	48	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1, 2
c7i.48xlarge	192	96	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c7i-flex.large	2.	1	2	1	1, 2
c7i-flex.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
c7i-flex.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
c7i-flex.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
c7i-flex.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2
c7i-flex.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c7i-flex.16xlarge	64	32	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1, 2
c8a.medium	1	1	1	1	1
c8a.large	2	2	1	1, 2	1
c8a.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
c8a.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
c8a.4xlarge	16	16	1	1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1
c8a.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32	1
c8a.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c8a.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64	1
c8a.24xlarge	96	96	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96	1
c8a.48xlarge	192	192	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, 192	1
c8g.large	2	2	1	1, 2	1
c8g.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
c8g.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
c8g.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c8g.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1
c8g.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c8g.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c8g.24xlarge	96	96	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c8g.48xlarge	192	192	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160,	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
				162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192	
c8gb.large	2	2	1	1, 2	1
c8gb.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
c8gb.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
c8gb.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
c8gb.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c8gb.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c8gb.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c8gb.24xlarge	96	96	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c8gb.48xlarge	192	192	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160,	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
				162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192	
c8gd.large	2	2	1	1, 2	1
c8gd.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
c8gd.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
c8gd.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
c8gd.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c8gd.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c8gd.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c8gd.24xlarge	96	96	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c8gd.48xlarge	192	192	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160,	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
				162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192	
c8gn.large	2	2	1	1, 2	1
c8gn.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
c8gn.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
c8gn.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
c8gn.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c8gn.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c8gn.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c8gn.24xlarge	96	96	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c8gn.48xlarge	192	192	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160,	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
				162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192	
c8i.large	2	1	2	1	1, 2
c8i.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
c8i.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
c8i.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
c8i.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2
c8i.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c8i.16xlarge	64	32	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1, 2
c8i.24xlarge	96	48	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
c8i.32xlarge	128	64	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c8i.48xlarge	192	96	2	6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96	1, 2
c8i.96xlarge	384	192	2	12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 102, 108, 114, 120, 126, 132, 138, 144, 150, 156, 162, 168, 174, 180, 186, 192	1, 2
c8id.large	2.	1	2	1	1, 2
c8id.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c8id.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
c8id.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
c8id.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2
c8id.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1, 2
c8id.16xlarge	64	32	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c8id.24xlarge	96	48	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
c8id.32xlarge	128	64	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2
c8id.48xlarge	192	96	2	6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c8id.96xlarge	384	192	2	12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 102, 108, 114, 120, 126, 132, 138, 144, 150, 156, 162, 168, 174, 180, 186, 192	1, 2
c8i-flex.large	2.	1	2	1	1, 2
c8i-flex.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
c8i-flex.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
c8i-flex.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
c8i-flex.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c8i-flex.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1, 2
c8i-flex.16xlarge	64	32	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1, 2
c8in.large	2.	1	2	1	1, 2
c8in.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
c8in.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
c8in.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c8in.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2
c8in.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1, 2
c8in.16xlarge	64	32	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1, 2
c8in.24xlarge	96	48	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c8in.32xlarge	128	64	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2
c8in.48xlarge	192	96	2	6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c8in.96xlarge	384	192	2	12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 102, 108, 114, 120, 126, 132, 138, 144, 150, 156, 162, 168, 174, 180, 186, 192	1, 2
c8ine.large	2.	1	2	1	1, 2
c8ine.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
c8ine.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
c8ine.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
c8ine.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c8ine.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1, 2
c8ib.large	2.	1	2	1	1, 2
c8ib.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
c8ib.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
c8ib.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
c8ib.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2
c8ib.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c8ib.16xlarge	64	32	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1, 2
c8ib.24xlarge	96	48	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
c8ib.32xlarge	128	64	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c8ib.48xlarge	192	96	2	6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96	1, 2
c8ib.96xlarge	384	192	2	12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 102, 108, 114, 120, 126, 132, 138, 144, 150, 156, 162, 168, 174, 180, 186, 192	1, 2
c9g.large	2	2	1	1, 2	1
c9g.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
c9g.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c9g.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
c9g.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1
c9g.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c9g.16xlarge	64	64	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c9g.24xlarge	96	96	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c9g.48xlarge	192	192	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160,	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
				162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192	
c9gd.large	2	2	1	1, 2	1
c9gd.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
c9gd.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
c9gd.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
c9gd.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c9gd.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1
c9gd.16xlarge	64	64	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c9gd.24xlarge	96	96	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
c9gd.48xlarge	192	192	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160,	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
				162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192	

instancias optimizadas para memoria

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
`r3.large`	2.	1	2	1	1, 2
`r3.xlarge`	4	2	2	1, 2	1, 2
`r3.2xlarge`	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
`r3.4xlarge`	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
`r3.8xlarge`	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
`r4.large`	2.	1	2	1	1, 2
`r4.xlarge`	4	2	2	1, 2	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r4.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
r4.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
r4.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2
r4.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
r5.large	2.	1	2	1	1, 2
r5.xlarge	4	2	2	2	1, 2
r5.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
r5.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
r5.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
r5.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r5.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
r5.24xlarge	96	48	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
r5a.large	2.	1	2	1	1, 2
r5a.xlarge	4	2	2	2	1, 2
r5a.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
r5a.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
r5a.8xlarge	32	16	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
r5a.12xlarge	48	24	2	6, 12, 18, 24	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r5a.16xlarge	64	32	2	8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
r5a.24xlarge	96	48	2	12, 18, 24, 36, 48	1, 2
r5ad.large	2.	1	2	1	1, 2
r5ad.xlarge	4	2	2	2	1, 2
r5ad.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
r5ad.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
r5ad.8xlarge	32	16	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
r5ad.12xlarge	48	24	2	6, 12, 18, 24	1, 2
r5ad.16xlarge	64	32	2	8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
r5ad.24xlarge	96	48	2	12, 18, 24, 36, 48	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r5b.large	2.	1	2	1	1, 2
r5b.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
r5b.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
r5b.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
r5b.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
r5b.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2
r5b.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
r5b.24xlarge	96	48	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
r5d.large	2.	1	2	1	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r5d.xlarge	4	2	2	2	1, 2
r5d.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
r5d.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
r5d.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
r5d.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2
r5d.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
r5d.24xlarge	96	48	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
r5dn.large	2.	1	2	1	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r5dn.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
r5dn.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
r5dn.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
r5dn.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
r5dn.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2
r5dn.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
r5dn.24xlarge	96	48	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
r5n.large	2.	1	2	1	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r5n.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
r5n.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
r5n.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
r5n.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
r5n.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2
r5n.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
r5n.24xlarge	96	48	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
r6a.large	2.	1	2	1	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r6a.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
r6a.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
r6a.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
r6a.8xlarge	32	16	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
r6a.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 24	1, 2
r6a.16xlarge	64	32	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32	1, 2
r6a.24xlarge	96	48	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32, 48	1, 2
r6a.32xlarge	128	64	2	8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 64	1, 2
r6a.48xlarge	192	96	2	8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 64, 96	1, 2
r6g.large	2	2	1	1, 2	1
r6g.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r6g.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
r6g.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
r6g.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r6g.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r6g.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1
r6gd.large	2	2	1	1, 2	1
r6gd.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
r6gd.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r6gd.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
r6gd.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1
r6gd.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r6gd.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1
r6i.large	2	1	2	1	1, 2
r6i.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
r6i.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
r6i.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r6i.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
r6i.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2
r6i.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
r6i.24xlarge	96	48	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
r6i.32xlarge	128	64	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r6id.large	2.	1	2	1	1, 2
r6id.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
r6id.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
r6id.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
r6id.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
r6id.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2
r6id.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
r6id.24xlarge	96	48	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r6id.32xlarge	128	64	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2
r6idn.large	2.	1	2	1	1, 2
r6idn.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
r6idn.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
r6idn.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
r6idn.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r6idn.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1, 2
r6idn.16xlarge	64	32	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1, 2
r6idn.24xlarge	96	48	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r6idn.32xlarge	128	64	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2
r6in.large	2.	1	2	1	1, 2
r6in.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
r6in.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
r6in.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
r6in.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r6in.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1, 2
r6in.16xlarge	64	32	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1, 2
r6in.24xlarge	96	48	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r6in.32xlarge	128	64	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2
r7a.large	2	2	1	1, 2	1
r7a.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
r7a.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
r7a.4xlarge	16	16	1	1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1
r7a.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32	1
r7a.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r7a.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64	1
r7a.24xlarge	96	96	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96	1
r7a.32xlarge	128	128	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128	1
r7a.48xlarge	192	192	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, 192	1
r7g.large	2	2	1	1, 2	1
r7g.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
r7g.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r7g.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
r7g.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1
r7g.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r7g.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1
r7gd.large	2	2	1	1, 2	1
r7gd.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
r7gd.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r7gd.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
r7gd.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1
r7gd.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r7gd.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1
r7i.large	2	1	2	1	1, 2
r7i.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
r7i.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
r7i.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r7i.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2
r7i.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1, 2
r7i.16xlarge	64	32	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r7i.24xlarge	96	48	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1, 2
r7i.48xlarge	192	96	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r7iz.large	2.	1	2	1	1, 2
r7iz.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
r7iz.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
r7iz.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
r7iz.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2
r7iz.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r7iz.16xlarge	64	32	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1, 2
r7iz.32xlarge	128	64	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2
r8a.medium	1	1	1	1	1
r8a.large	2	2	1	1, 2	1
r8a.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
r8a.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r8a.4xlarge	16	16	1	1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1
r8a.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32	1
r8a.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48	1
r8a.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64	1
r8a.24xlarge	96	96	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96	1
r8a.48xlarge	192	192	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, 192	1
r8g.large	2	2	1	1, 2	1
r8g.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r8g.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
r8g.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
r8g.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r8g.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r8g.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r8g.24xlarge	96	96	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r8g.48xlarge	192	192	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160,	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
				162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192	
r8gb.large	2	2	1	1, 2	1
r8gb.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
r8gb.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
r8gb.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
r8gb.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r8gb.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r8gb.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r8gb.24xlarge	96	96	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r8gb.48xlarge	192	192	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160,	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
				162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192	
r8gd.large	2	2	1	1, 2	1
r8gd.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
r8gd.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
r8gd.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
r8gd.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r8gd.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r8gd.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r8gd.24xlarge	96	96	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r8gd.48xlarge	192	192	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160,	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
				162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192	
r8gn.large	2	2	1	1, 2	1
r8gn.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
r8gn.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
r8gn.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
r8gn.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r8gn.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r8gn.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r8gn.24xlarge	96	96	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r8gn.48xlarge	192	192	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160,	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
				162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192	
r8i.large	2	1	2	1	1, 2
r8i.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
r8i.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
r8i.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
r8i.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2
r8i.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r8i.16xlarge	64	32	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1, 2
r8i.24xlarge	96	48	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
r8i.32xlarge	128	64	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r8i.48xlarge	192	96	2	6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96	1, 2
r8i.96xlarge	384	192	2	12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 102, 108, 114, 120, 126, 132, 138, 144, 150, 156, 162, 168, 174, 180, 186, 192	1, 2
r8id.large	2.	1	2	1	1, 2
r8id.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r8id.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
r8id.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
r8id.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2
r8id.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1, 2
r8id.16xlarge	64	32	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r8id.24xlarge	96	48	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
r8id.32xlarge	128	64	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2
r8id.48xlarge	192	96	2	6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r8id.96xlarge	384	192	2	12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 102, 108, 114, 120, 126, 132, 138, 144, 150, 156, 162, 168, 174, 180, 186, 192	1, 2
r8i-flex.large	2.	1	2	1	1, 2
r8i-flex.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
r8i-flex.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
r8i-flex.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
r8i-flex.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r8i-flex.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1, 2
r8i-flex.16xlarge	64	32	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1, 2
r8in.large	2.	1	2	1	1, 2
r8in.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
r8in.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
r8in.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r8in.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2
r8in.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1, 2
r8in.16xlarge	64	32	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1, 2
r8in.24xlarge	96	48	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r8in.32xlarge	128	64	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2
r8in.48xlarge	192	96	2	6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r8in.96xlarge	384	192	2	12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 102, 108, 114, 120, 126, 132, 138, 144, 150, 156, 162, 168, 174, 180, 186, 192	1, 2
r8idn.large	2.	1	2	1	1, 2
r8idn.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
r8idn.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
r8idn.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
r8idn.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r8idn.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1, 2
r8idn.16xlarge	64	32	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1, 2
r8idn.24xlarge	96	48	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r8idn.32xlarge	128	64	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2
r8idn.48xlarge	192	96	2	6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r8idn.96xlarge	384	192	2	12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 102, 108, 114, 120, 126, 132, 138, 144, 150, 156, 162, 168, 174, 180, 186, 192	1, 2
r8ib.large	2.	1	2	1	1, 2
r8ib.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
r8ib.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
r8ib.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
r8ib.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r8ib.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1, 2
r8ib.16xlarge	64	32	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1, 2
r8ib.24xlarge	96	48	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r8ib.32xlarge	128	64	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2
r8ib.48xlarge	192	96	2	6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r8ib.96xlarge	384	192	2	12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 102, 108, 114, 120, 126, 132, 138, 144, 150, 156, 162, 168, 174, 180, 186, 192	1, 2
r8idb.large	2.	1	2	1	1, 2
r8idb.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
r8idb.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
r8idb.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
r8idb.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r8idb.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1, 2
r8idb.16xlarge	64	32	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1, 2
r8idb.24xlarge	96	48	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r8idb.32xlarge	128	64	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2
r8idb.48xlarge	192	96	2	6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r8idb.96xlarge	384	192	2	12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 102, 108, 114, 120, 126, 132, 138, 144, 150, 156, 162, 168, 174, 180, 186, 192	1, 2
r9g.large	2	2	1	1, 2	1
r9g.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
r9g.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
r9g.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r9g.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1
r9g.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r9g.16xlarge	64	64	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r9g.24xlarge	96	96	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r9g.48xlarge	192	192	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160,	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
				162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192	
r9gd.large	2	2	1	1, 2	1
r9gd.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
r9gd.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
r9gd.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
r9gd.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r9gd.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1
r9gd.16xlarge	64	64	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
r9gd.24xlarge	96	96	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
`r9gd.48xlarge`	192	192	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160,	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
				162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192	
u-3tb1.56xlarge	224	112	2	8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112	1, 2
u-6tb1.56xlarge	224	224	1	16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112, 120, 128, 136, 144, 152, 160, 168, 176, 184, 192, 200, 208, 216, 224	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
u-6tb1.112xlarge	448	224	2	16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112, 120, 128, 136, 144, 152, 160, 168, 176, 184, 192, 200, 208, 216, 224	1, 2
u-9tb1.112xlarge	448	224	2	16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112, 120, 128, 136, 144, 152, 160, 168, 176, 184, 192, 200, 208, 216, 224	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
u-12tb1.112xlarge	448	224	2	16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112, 120, 128, 136, 144, 152, 160, 168, 176, 184, 192, 200, 208, 216, 224	1, 2
u-18tb1.112xlarge	448	224	2	16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112, 120, 128, 136, 144, 152, 160, 168, 176, 184, 192, 200, 208, 216, 224	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
u-24tb1.112xlarge	448	224	2	16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112, 120, 128, 136, 144, 152, 160, 168, 176, 184, 192, 200, 208, 216, 224	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
u7i-6tb.112xlarge	448	224	2	8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 148, 152, 156, 160, 164, 168, 172, 176, 180, 184, 188, 192, 196, 200, 204, 208, 212, 216, 220, 224	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
u7i-8tb.112xlarge	448	224	2	8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 148, 152, 156, 160, 164, 168, 172, 176, 180, 184, 188, 192, 196, 200, 204, 208, 212, 216, 220, 224	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
u7i-12tb.224xlarge	896	448	2	16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112, 120, 128, 136, 144, 152, 160, 168, 176, 184, 192, 200, 208, 216, 224, 232, 240, 248, 256, 264, 272, 280, 288, 296, 304, 312, 320, 328, 336, 344, 352, 360, 368, 376, 384, 392, 400, 408, 416, 424, 432, 440, 448	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
u7in-16tb.224xlarge	896	448	2	16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112, 120, 128, 136, 144, 152, 160, 168, 176, 184, 192, 200, 208, 216, 224, 232, 240, 248, 256, 264, 272, 280, 288, 296, 304, 312, 320, 328, 336, 344, 352, 360, 368, 376, 384, 392, 400, 408, 416, 424, 432, 440, 448	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
u7in-24tb.224xlarge	896	448	2	16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112, 120, 128, 136, 144, 152, 160, 168, 176, 184, 192, 200, 208, 216, 224, 232, 240, 248, 256, 264, 272, 280, 288, 296, 304, 312, 320, 328, 336, 344, 352, 360, 368, 376, 384, 392, 400, 408, 416, 424, 432, 440, 448	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
u7in-32tb.224xlarge	896	448	2	16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112, 120, 128, 136, 144, 152, 160, 168, 176, 184, 192, 200, 208, 216, 224, 232, 240, 248, 256, 264, 272, 280, 288, 296, 304, 312, 320, 328, 336, 344, 352, 360, 368, 376, 384, 392, 400, 408, 416, 424, 432, 440, 448	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
u7inh-32tb.480xlarge	1920	960	2	32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 176, 192, 208, 224, 240, 256, 272, 288, 304, 320, 336, 352, 368, 384, 400, 416, 432, 448, 464, 480, 496, 512, 528, 544, 560, 576, 592, 608, 624, 640, 656, 672, 688, 704, 720, 736, 752, 768, 784, 800, 816, 832, 848, 864, 880, 896, 912, 928, 944, 960	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
x1.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
x1.32xlarge	128	64	2	4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64	1, 2
x1e.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
x1e.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
x1e.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
x1e.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2
x1e.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
x1e.32xlarge	128	64	2	4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64	1, 2
x2gd.large	2	2	1	1, 2	1
x2gd.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
x2gd.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
x2gd.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
x2gd.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
x2gd.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
x2gd.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1
x2idn.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
x2idn.24xlarge	96	48	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
x2idn.32xlarge	128	64	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2
x2iedn.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
x2iedn.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
x2iedn.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
x2iedn.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
x2iedn.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
x2iedn.24xlarge	96	48	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
x2iedn.32xlarge	128	64	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2
x2iezn.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
x2iezn.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
x2iezn.6xlarge	24	12	2	2, 4, 6, 8, 10, 12	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
x2iezn.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
x2iezn.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2
x8g.large	2	2	1	1, 2	1
x8g.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
x8g.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
x8g.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
x8g.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
x8g.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
x8g.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
x8g.24xlarge	96	96	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
x8g.48xlarge	192	192	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160,	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
				162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192	
x8aedz.large	2	2	1	1, 2	1
x8aedz.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
x8aedz.3xlarge	12	12	1	1, 2, 4, 6, 8, 10, 12	1
x8aedz.6xlarge	24	24	1	1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20, 24	1
x8aedz.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 24, 32, 40, 48	1
x8aedz.24xlarge	96	96	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32, 48, 64, 80, 96	1
x8i.large	2	1	2	1	1, 2
x8i.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
x8i.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
x8i.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
x8i.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2
x8i.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1, 2
x8i.16xlarge	64	32	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
x8i.24xlarge	96	48	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
x8i.32xlarge	128	64	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2
x8i.48xlarge	192	96	2	6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
x8i.64xlarge	256	128	2	8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128	1, 2
x8i.96xlarge	384	192	2	12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 102, 108, 114, 120, 126, 132, 138, 144, 150, 156, 162, 168, 174, 180, 186, 192	1, 2
z1d.large	2.	1	2	1	1, 2
z1d.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
z1d.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
z1d.3xlarge	12	6	2	2, 4, 6	1, 2
z1d.6xlarge	24	12	2	2, 4, 6, 8, 10, 12	1, 2
z1d.12xlarge	48	24	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2

instancias optimizadas para almacenamiento

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
d2.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
d2.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
d2.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
d2.8xlarge	36	18	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18	1, 2
d3.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
d3.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
d3.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
d3.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
d3en.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
d3en.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
d3en.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
d3en.6xlarge	24	12	2	2, 4, 6, 8, 10, 12	1, 2
d3en.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
d3en.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2
h1.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
h1.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
h1.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2
h1.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
i2.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
i2.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
i2.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
i2.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
i3.large	2.	1	2	1	1, 2
i3.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
i3.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
i3.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
i3.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2
i3.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
i3en.large	2.	1	2	1	1, 2
i3en.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
i3en.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
i3en.3xlarge	12	6	2	2, 4, 6	1, 2
i3en.6xlarge	24	12	2	2, 4, 6, 8, 10, 12	1, 2
i3en.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
i3en.24xlarge	96	48	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
i4g.large	2	2	1	1, 2	1
i4g.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
i4g.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
i4g.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
i4g.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
i4g.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1
i4i.large	2	1	2	1	1, 2
i4i.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
i4i.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
i4i.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
i4i.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2
i4i.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1, 2
i4i.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
i4i.24xlarge	96	48	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
i4i.32xlarge	128	64	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2
i7i.large	2.	1	2	1	1, 2
i7i.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
i7i.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
i7i.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
i7i.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
i7i.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1, 2
i7i.16xlarge	64	32	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
i7i.24xlarge	96	48	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1, 2
i7i.48xlarge	192	96	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
i7ie.large	2.	1	2	1	1, 2
i7ie.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
i7ie.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
i7ie.3xlarge	12	6	2	1, 2, 3, 4, 5, 6	1, 2
i7ie.6xlarge	24	12	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	1, 2
i7ie.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
i7ie.18xlarge	72	36	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36	1, 2
i7ie.24xlarge	96	48	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
i7ie.48xlarge	192	96	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96	1, 2
i8g.large	2	2	1	1, 2	1
i8g.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
i8g.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
i8g.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
i8g.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1
i8g.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
i8g.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
i8g.24xlarge	96	96	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
i8g.48xlarge	192	192	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160,	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
				162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192	
i8ge.large	2	2	1	1, 2	1
i8ge.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
i8ge.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
i8ge.3xlarge	12	12	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	1
i8ge.6xlarge	24	24	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
i8ge.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
i8ge.18xlarge	72	72	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
i8ge.24xlarge	96	96	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
i8ge.48xlarge	192	192	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160,	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
				162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192	
im4gn.large	2	2	1	1, 2	1
im4gn.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
im4gn.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
im4gn.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
im4gn.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
im4gn.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1
is4gen.medium	1	1	1	1	1
is4gen.large	2	2	1	1, 2	1
is4gen.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
is4gen.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
is4gen.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
is4gen.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1

instancias de computación acelerada

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
dl1.24xlarge	96	48	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
dl2q.24xlarge	96	48	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
f2.6xlarge	24	12	2	1, 2, 3, 6, 9, 12	1, 2
f2.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24	1, 2
f2.48xlarge	192	96	2	4, 6, 8, 10, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96	1, 2
g3.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
g3.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2
g3.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
g4ad.xlarge	4	2	2	2	1, 2
g4ad.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
g4ad.4xlarge	16	8	2	2, 4, 8	1, 2
g4ad.8xlarge	32	16	2	2, 4, 8, 16	1, 2
g4ad.16xlarge	64	32	2	2, 4, 8, 16, 32	1, 2
g4dn.xlarge	4	2	2	2	1, 2
g4dn.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
g4dn.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
g4dn.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
g4dn.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
g4dn.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
g5g.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
g5g.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
g5g.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
g5g.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
g5g.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1
g6.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
g6.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
g6.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
g6.8xlarge	32	16	2	1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
g6.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24	1, 2
g6.16xlarge	64	32	2	1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32	1, 2
g6.24xlarge	96	48	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48	1, 2
g6.48xlarge	192	96	2	4, 6, 8, 10, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96	1, 2
g6e.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
g6e.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
g6e.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
g6e.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
g6e.12xlarge	48	24	2	3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24	1, 2
g6e.16xlarge	64	32	2	4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
g6e.24xlarge	96	48	2	6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48	1, 2
g6e.48xlarge	192	96	2	12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96	1, 2
g6f.large	2.	1	2	1	1, 2
g6f.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
g6f.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
g6f.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
gr6.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
gr6.8xlarge	32	16	2	1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
gr6f.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
g7.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
g7.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
g7.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1
g7.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
g7.24xlarge	96	96	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
g7.48xlarge	192	192	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160,	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
				162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192	
g7e.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
g7e.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
g7e.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2
g7e.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
g7e.24xlarge	96	48	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1, 2
g7e.48xlarge	192	96	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
inf1.xlarge	4	2	2	2	1, 2
inf1.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
inf1.6xlarge	24	12	2	2, 4, 6, 8, 10, 12	1, 2
inf1.24xlarge	96	48	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
inf2.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
inf2.8xlarge	32	16	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
inf2.24xlarge	96	48	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32, 48	1, 2
inf2.48xlarge	192	96	2	4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 64, 96	1, 2
p3.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
p3.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2
p3.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
p3dn.24xlarge	96	48	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
p4d.24xlarge	96	48	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
p4de.24xlarge	96	48	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
p5.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
p5.48xlarge	192	96	2	12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96	1, 2
p5e.48xlarge	192	96	2	12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
p5en.48xlarge	192	96	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96	1, 2
p6-b200.48xlarge	192	96	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
p6-b300.48xlarge	192	96	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
p6e-gb200.36xlarge	144	144	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,	1

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
				98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144	
trn1.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
trn1.32xlarge	128	64	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2
trn1n.32xlarge	128	64	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2
trn2.3xlarge	12	6	2	1, 2, 3, 4, 5, 6	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
trn2.48xlarge	192	96	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96	1, 2
trn2u.48xlarge	192	96	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96	1, 2

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
vt1.3xlarge	12	6	2	6	1, 2
vt1.6xlarge	24	12	2	6, 12	1, 2
vt1.24xlarge	96	48	2	6, 12, 48	1, 2

instancias de computación de alto rendimiento

Tipo de instancia	vCPU predeterminadas	Núcleos de CPU predeterminados	Subprocesos por núcleo predeterminados	Núcleos de CPU válidos	Subprocesos válidos por núcleo
hpc6id.32xlarge	64	64	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1
hpc8a.96xlarge	192	192	1	24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, 192	1

Especificación de opciones de CPU para una instancia de Amazon EC2

Puede especificar las opciones de CPU durante o después de la inicialización de la instancia.

Tareas

- Deshabilitación del subprocesamiento múltiple simultáneo
- Especificar un número personalizado de vCPU en la inicialización
- Especificación de un número personalizado de vCPU en la plantilla de inicialización
- Cambio de opciones de CPU para su instancia de EC2

Deshabilitación del subprocesamiento múltiple simultáneo

Para deshabilitar el subprocesamiento múltiple simultáneo (SMT), también denominado hipersubprocesamiento, especifique un subproceso por núcleo.

Console

Cómo deshabilitar el SMT durante la inicialización de una instancia

1. Siga el procedimiento Inicialización de una instancia de EC2 mediante el asistente de inicialización de instancias de la consola y configure la instancia según sea necesario.
2. Amplíe Detalles avanzados y seleccione la casilla Especificar opciones de CPU.
3. Para Core count (Número de núcleos), elija el número de núcleos de CPU necesarios. En este ejemplo, para especificar el número de núcleos de CPU predeterminado para una instancia `r5.4xlarge`, elija 8.
4. Para deshabilitar el SMT para Subprocesos por núcleo, elija 1.
5. En el panel Resumen, revise la configuración de la instancia y, a continuación, elija Iniciar instancia. Para obtener más información, consulte Inicialización de una instancia de EC2 mediante el asistente de inicialización de instancias de la consola.

AWS CLI

Para deshabilitar el SMT durante la inicialización de una instancia

Utilice el comando run-instances de la AWS CLI y especifique un valor de 1 para `ThreadsPerCore` en el parámetro `--cpu-options`. En `CoreCount`, especifique el número de

núcleos de CPU. En este ejemplo, para especificar el número de núcleos de CPU predeterminado para una instancia `r7i.4xlarge`, especifique un valor para 8.

```
aws ec2 run-instances \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --instance-type r7i.4xlarge \
    --cpu-options "CoreCount=8,ThreadsPerCore=1" \
    --key-name my-key-pair
```

PowerShell

Cómo deshabilitar el SMT durante la inicialización de una instancia

Utilice el comando New-EC2Instance y especifique un valor de 1 para `ThreadsPerCore` en el parámetro `-CpuOptions`. En `CoreCount`, especifique el número de núcleos de CPU. En este ejemplo, para especificar el número de núcleos de CPU predeterminado para una instancia `r7i.4xlarge`, especifique un valor para 8.

```
New-EC2Instance `
    -ImageId 'ami-0abcdef1234567890' `
    -InstanceType 'r7i.4xlarge' `
    -CpuOptions @{CoreCount=8; ThreadsPerCore=1} `
    -KeyName 'my-key-pair'
```

> **Note**
>
> Para inhabilitar la SMT en una instancia existente, siga el proceso que se muestra en Cambio de opciones de CPU para su instancia de EC2 y cambie el número de subprocesos que se ejecutan por núcleo a 1.

Especificar un número personalizado de vCPU en la inicialización

Puede personalizar el número de núcleos de CPU y subprocesos por núcleo al inicializar una instancia desde la consola de EC2 o la AWS CLI. En los ejemplos de esta sección, se utiliza un tipo de instancia `r5.4xlarge`, que tiene la siguiente configuración predeterminada:

- Núcleos de CPU: 8
- Subprocesos por núcleo: 2

De forma predeterminada, las instancias se inicializan con la cantidad máxima de vCPU disponibles para el tipo de instancia. Para este tipo de instancia, son 16 vCPU en total (8 núcleos que ejecutan 2 subprocesos cada uno). Para obtener más información sobre este tipo de instancia, consulte instancias optimizadas para memoria.

En el siguiente ejemplo se inicia una instancia `r5.4xlarge` con 4 vCPU.

Console

Especificación de un número personalizado de CPU virtuales durante la inicialización de una instancia

1. Siga el procedimiento Inicialización de una instancia de EC2 mediante el asistente de inicialización de instancias de la consola y configure la instancia según sea necesario.
2. Amplíe Detalles avanzados y seleccione la casilla Especificar opciones de CPU.
3. Para obtener 4 vCPU, especifique 2 núcleos de CPU y 2 subprocesos por núcleo, como se indica a continuación:
   - En Número de núcleos, elija 2.
   - Para Threads per core (Subprocesos por núcleo), elija 2.
4. En el panel Summary (Resumen), revise la configuración de la instancia y, a continuación, elija Launch instance (iniciar instancia). Para obtener más información, consulte Inicialización de una instancia de EC2 mediante el asistente de inicialización de instancias de la consola.

AWS CLI

Especificación de un número personalizado de CPU virtuales durante la inicialización de una instancia

Utilice el comando run-instances de la AWS CLI y especifique el número de núcleos de CPU y el número de subprocesos en el parámetro `--cpu-options`. Puede especificar 2 núcleos de CPU y 2 subprocesos por núcleo para obtener 4 vCPU.

```
aws ec2 run-instances \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --instance-type r7i.4xlarge \
    --cpu-options "CoreCount=2,ThreadsPerCore=2" \
    --key-name my-key-pair
```

También puede especificar 4 núcleos de CPU y 1 subproceso por núcleo (lo que deshabilita el SMT) para obtener 4 vCPU:

```
aws ec2 run-instances \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --instance-type r7i.4xlarge \
    --cpu-options "CoreCount=4,ThreadsPerCore=1" \
    --key-name my-key-pair
```

PowerShell

Especificación de un número personalizado de CPU virtuales durante la inicialización de una instancia

Utilice el comando New-EC2Instance y especifique el número de núcleos de CPU y el número de subprocesos en el parámetro `-CpuOptions`. Puede especificar 2 núcleos de CPU y 2 subprocesos por núcleo para obtener 4 vCPU.

```
New-EC2Instance `
    -ImageId 'ami-0abcdef1234567890' `
    -InstanceType 'r7i.4xlarge' `
    -CpuOptions @{CoreCount=2; ThreadsPerCore=2} `
    -KeyName 'my-key-pair'
```

También puede especificar 4 núcleos de CPU y 1 subproceso por núcleo (lo que deshabilita el SMT) para obtener 4 vCPU:

```
New-EC2Instance `
    -ImageId 'ami-0abcdef1234567890' `
    -InstanceType 'r7i.4xlarge' `
    -CpuOptions @{CoreCount=4; ThreadsPerCore=1} `
    -KeyName 'my-key-pair'
```

Especificación de un número personalizado de vCPU en la plantilla de inicialización

Puede personalizar el número de núcleos de CPU y subprocesos por núcleo para la instancia en una plantilla de inicialización. En los ejemplos de esta sección, se utiliza un tipo de instancia `r5.4xlarge`, que tiene la siguiente configuración predeterminada:

- Núcleos de CPU: 8

- Subprocesos por núcleo: 2

De forma predeterminada, las instancias se inicializan con la cantidad máxima de vCPU disponibles para el tipo de instancia. Para este tipo de instancia, son 16 vCPU en total (8 núcleos que ejecutan 2 subprocesos cada uno). Para obtener más información sobre este tipo de instancia, consulte instancias optimizadas para memoria.

En el siguiente ejemplo se crea una plantilla de inicialización que especifica la configuración de una instancia `r5.4xlarge` con 4 vCPU.

Console

Para especificar un número personalizado de vCPU en la plantilla de inicialización

1. Siga el procedimiento Creación de una plantilla de inicialización con la especificación de parámetros y configure la plantilla de inicialización según sea necesario.
2. Amplíe Detalles avanzados y seleccione la casilla Especificar opciones de CPU.
3. Para obtener 4 vCPU, especifique 2 núcleos de CPU y 2 subprocesos por núcleo, como se indica a continuación:
   - En Número de núcleos, elija 2.
   - Para Threads per core (Subprocesos por núcleo), elija 2.
4. En el panel Resumen, revise la configuración de la instancia y, a continuación, elija Crear plantilla de inicialización. Para obtener más información, consulte Almacenamiento de parámetros de inicialización de instancias en plantillas de inicialización de Amazon EC2.

AWS CLI

Para especificar un número personalizado de vCPU en la plantilla de inicialización

Utilice el comando de AWS CLI create-launch-template y especifique el número de núcleos de CPU y el número de subprocesos en el parámetro `CpuOptions`. Puede especificar 2 núcleos de CPU y 2 subprocesos por núcleo para obtener 4 vCPU.

```
aws ec2 create-launch-template \
    --launch-template-name TemplateForCPUOptions \
    --version-description CPUOptionsVersion1 \
    --launch-template-data file://template-data.json
```

A continuación se muestra un archivo JSON de ejemplo que contiene los datos de la plantilla de inicialización, entre los que se incluye las opciones de CPU, de la configuración de la instancia de este ejemplo.

```
{
    "NetworkInterfaces": [{
        "AssociatePublicIpAddress": true,
        "DeviceIndex": 0,
        "Ipv6AddressCount": 1,
        "SubnetId": "subnet-0abcdef1234567890"
    }],
    "ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
    "InstanceType": "r5.4xlarge",
    "TagSpecifications": [{
        "ResourceType": "instance",
        "Tags": [{
            "Key":"Name",
            "Value":"webserver"
        }]
    }],
    "CpuOptions": {
        "CoreCount":2,
        "ThreadsPerCore":2
    }
}
```

También puede especificar 4 núcleos de CPU y 1 subproceso por núcleo (lo que deshabilita el SMT) para obtener 4 vCPU:

```
{
    "NetworkInterfaces": [{
        "AssociatePublicIpAddress": true,
        "DeviceIndex": 0,
        "Ipv6AddressCount": 1,
        "SubnetId": "subnet-0abcdef1234567890"
    }],
    "ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
    "InstanceType": "r5.4xlarge",
    "TagSpecifications": [{
        "ResourceType": "instance",
        "Tags": [{
            "Key":"Name",
            "Value":"webserver"
```

```
        }]
    }],
    "CpuOptions": {
        "CoreCount":4,
        "ThreadsPerCore":1
    }
}
```

PowerShell

Para especificar un número personalizado de vCPU en la plantilla de inicialización

Utilice el comando New-EC2LaunchTemplate.

```
New-EC2LaunchTemplate `
    -LaunchTemplateName 'TemplateForCPUOptions' `
    -VersionDescription 'CPUOptionsVersion1' `
    -LaunchTemplateData (Get-Content -Path 'template-data.json' | ConvertFrom-Json)
```

Cambio de opciones de CPU para su instancia de EC2

A medida que sus necesidades cambien con el tiempo, es posible que desee modificar la configuración de las opciones de CPU de una instancia existente. Cada subproceso que se ejecuta en una instancia se conoce como una CPU virtual (vCPU). Puede cambiar el número de vCPU que se ejecutan para una instancia existente en la consola de Amazon EC2, la AWS CLI, la API o los SDK. Antes de que pueda realizar este cambio, el estado de la instancia debe ser `Stopped`.

Para ver los pasos de la consola o de la línea de comandos, seleccione la pestaña que coincida con su entorno. Para obtener información sobre las solicitudes y respuestas de la API, consulte ModifyInstanceCpuOptions en la Referencia de la API de Amazon EC2.

Console

Siga este procedimiento para cambiar el número de vCPU activas para su instancia desde la Consola de administración de AWS.

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija instancias. Esto abre la lista de instancias que están definidas para la actual Región de AWS.

3. Seleccione la instancia de la lista de instancias. Como alternativa, puede seleccionar el enlace de la instancia para abrir la página de detalles de la instancia.
4. Si la instancia está en ejecución, debe detenerla antes de continuar. Elija Detener instancia en el menú Estado de la instancia.
5. Para cambiar la configuración de vCPU, seleccione Cambiar opciones de CPU en Configuraciones de la instancia en el menú Acciones. Se abrirá la página Cambiar opciones de CPU.
6. Elija una de las siguientes opciones de CPU para cambiar la configuración de una instancia.

   Usar las opciones de CPU predeterminadas

   Esta opción restablece la instancia a la cantidad predeterminada de vCPU para el tipo de instancia. La opción predeterminada es ejecutar todos los subprocesos de todos los núcleos de CPU.

   Especificación de opciones de CPU

   Esta opción permite configurar la cantidad de vCPU que se ejecutan en la instancia.
7. Si seleccionó Especificar opciones de CPU, se mostrarán los campos vCPU activas.

   - Utilice el primer selector para configurar el número de subprocesos para cada núcleo de CPU. Para deshabilitar la multitarea simultánea, seleccione 1.
   - Utilice el segundo selector para configurar la cantidad de CPU que se ejecutan en la instancia.

   Los siguientes campos se actualizan de forma dinámica a medida que realiza cambios en los selectores de opciones de CPU.

   - VCPU activas: el número de núcleos de CPU multiplicado por el número de subprocesos por núcleo, según las selecciones que realizó. Por ejemplo, si seleccionó 2 subprocesos y 4 núcleos, eso equivaldría a 8 vCPU.
   - Total de vCPU: el número máximo de vCPU para el tipo de instancia. Por ejemplo, para un tipo de instancia `m6i.4xlarge`, esto equivale a 16 vCPU (8 núcleos que ejecutan 2 subprocesos cada uno).
8. Para aplicar las actualizaciones, seleccione Cambiar.

AWS CLI

Siga este procedimiento para cambiar el número de vCPU activas para su instancia desde la AWS CLI.

Utilice el comando modify-instance-cpu-options y especifique la cantidad de núcleos de CPU que se ejecutan en el parámetro `--core-count` y la cantidad de subprocesos que se ejecutan por núcleo en el parámetro `--threads-per-core`.

En los siguientes ejemplos, se muestran dos configuraciones posibles en un tipo de instancia `m6i.4xlarge` para ejecutar 8 vCPU en la instancia especificada. La configuración predeterminada para este tipo de instancia es de 16 vCPU (8 núcleos que ejecutan 2 subprocesos cada uno).

Ejemplo 1: ejecutar 4 núcleos de CPU con 2 subprocesos por núcleo, para un total de 8 vCPU.

```
aws ec2 modify-instance-cpu-options \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \

    --core-count=4 \
    --threads-per-core=2
```

Ejemplo 2: deshabilitar los subprocesos múltiples simultáneos al cambiar el número de subprocesos que se ejecutan por núcleo a 1. La configuración resultante también ejecuta un total de 8 vCPU (8 núcleos de CPU con 1 subproceso por núcleo).

```
aws ec2 modify-instance-cpu-options \
    --instance-id 1234567890abcdef0 \
    --core-count=8 \
    --threads-per-core=1
```

PowerShell

Para cambiar el número de vCPU activas de una instancia

Utilice el cmdlet Edit-EC2InstanceCpuOption y especifique la cantidad de núcleos de CPU que se ejecutan en el parámetro `-CoreCount` y la cantidad de subprocesos que se ejecutan por núcleo en el parámetro `ThreadsPerCore`.

Ejemplo 1: ejecutar 4 núcleos de CPU con 2 subprocesos por núcleo, para un total de 8 vCPU.

```
Edit-EC2InstanceCpuOption `
```

```
    -InstanceId 'i-1234567890abcdef0' `
    -CoreCount 4 `
    -ThreadsPerCore 2
```

Ejemplo 2: deshabilitar los subprocesos múltiples simultáneos al cambiar el número de subprocesos que se ejecutan por núcleo a 1. La configuración resultante también ejecuta un total de 8 vCPU (8 núcleos de CPU con 1 subproceso por núcleo).

```
Edit-EC2InstanceCpuOption `
    -InstanceId 'i-1234567890abcdef0' `
    -CoreCount 8 `
    -ThreadsPerCore 1
```

Visionado de los subprocesos y núcleos de CPU de una instancia de Amazon EC2

Puede ver las opciones de CPU de una instancia existente describiendo la instancia.

Console

Para ver las opciones de CPU para una instancia

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Instances (instancia[s]) y seleccione la instancia.
3. En la pestaña Details (Detalles), en Host and placement group (Host y grupo de ubicación), busque Number of vCPUs (Número de CPU virtuales).

AWS CLI

Para ver las opciones de CPU para una instancia

Utilice el comando describe-instances.

```
aws ec2 describe-instances \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0 \
    --query Reservations[].Instances[].CpuOptions
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado. El campo `CoreCount` indica el número de núcleos de la instancia. El campo `ThreadsPerCore` indica el número de subprocesos por núcleo.

```
[
    {
        "CoreCount": 24,
        "ThreadsPerCore": 2
    },
]
```

PowerShell

Para ver las opciones de CPU para una instancia

Utilice el cmdlet Get-EC2Instance.

```
(Get-EC2Instance `
    -InstanceId 'i-1234567890abcdef0').Instances.CpuOptions
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
AmdSevSnp CoreCount ThreadsPerCore
--------- --------- --------------
          24        2
```

Como alternativa, para ver la información de la CPU, puede conectarse a su instancia y usar una de las siguientes herramientas del sistema:

- Windows `Task Manager` en su instancia de Windows
- El comando lscpu de la instancia de Linux

Puede usar AWS Config para registrar, auditar y evaluar los cambios en la configuración de las instancias, incluidas las instancias finalizadas. Para obtener más información, consulte Introducción a AWS Config en la Guía para desarrolladores de AWS Config.

Optimización de las CPU para instancias con licencia incluida

Las cargas de trabajo como Microsoft SQL Server suelen requerir altos niveles de memoria y E/S por segundo (IOPS), pero un bajo número de vCPU. AWS ofrece una amplia variedad de tipos de instancia que pueden cubrir la mayoría de sus necesidades de infraestructura. Sin embargo, para reducir los costos de licencias basadas en vCPU de Windows y Microsoft SQL Server, puede personalizar la cantidad de vCPU que ejecuta la instancia de EC2 y mantener la misma memoria,

almacenamiento y especificaciones de red. Este enfoque puede reducir los costos de licencias basadas en vCPU, tanto para cargas de trabajo con licencia incluida como para aquellas que utilizan el modelo de traiga su propia licencia (BYOL). Puede especificar las opciones de CPU al lanzar o modificar una instancia mediante la consola o la API de Amazon EC2. Para obtener instrucciones, consulte Especificación de opciones de CPU para una instancia de Amazon EC2.

Para obtener más información, consulte esta entrada en el blog sobre las prácticas recomendadas para optimizar las CPU para las cargas de trabajo de SQL Server.

Tipos de licencia compatibles

Optimización de las CPU admite la facturación basada en la cantidad de CPU activas para los siguientes tipos de configuraciones de licencia en instancias lanzadas a partir de una AMI con licencia incluida. Para obtener más información acerca de los tipos de licencias, consulte Campos de información de facturación de las AMI.

Facturación de instancias de AMI con licencia incluida

Licencias incluidas	Operación de uso	Precio por hora de vCPU
Windows Server	RunInstances:0002	0,046 USD
Windows Server con SQL Server Enterprise	RunInstances:0102	0,421 USD
Windows Server con SQL Server Standard	RunInstances:0006	0,166 USD
Windows Server con SQL Server Web	RunInstances:0202	0,063 USD

Opciones de compra compatibles

Optimización de las CPU admite las siguientes opciones de compra para instancias con licencia incluida:

- Bajo demanda

- Savings Plans

> **Warning**
>
> Si utiliza instancias reservadas, es posible que los descuentos no se apliquen cuando configure la Optimización de las CPU para instancias con licencia incluida en la misma cuenta de pagador. Se recomienda utilizar Savings Plans para reducir los costos de las licencias basadas en vCPU y obtener ahorros comparables en los costos de computación. Las cuentas que utilizaron tanto Optimización de las CPU como las instancias reservadas para Windows y SQL Server en el mismo tipo de instancia antes del 15 de octubre de 2025 se incluyeron en una lista de exclusión para mantener su experiencia de facturación actual. Para aprovechar los ahorros en licencias de Optimización de las CPU, comuníquese con el Centro de AWS Support para ser eliminado de la lista de exclusión.

Cómo funciona Optimización de las CPU para ahorrar en tarifas de licencias

Los siguientes ejemplos ayudan a ilustrar los ahorros de costos que se pueden lograr al configurar el uso de las CPU.

Ejemplo 1: facturación predeterminada Este ejemplo muestra una instancia r7i.8xlarge lanzada a partir de una AMI de Windows y SQL Server Enterprise con licencia incluida, que se ejecutó durante 100 horas con la configuración de CPU predeterminada de 32 vCPU para ese tipo de instancia (3200 horas de vCPU).

La factura muestra una única partida con una tarifa combinada que incluye tanto los cargos por uso como las tarifas de licencia.

For illustration purposes only **Amazon Web Services, Inc. charges by service** **Total services: 1** **Description**	**Usage Quantity**	**Total charges** **$1,558.88** **Amount in USD**
Elastic Compute Cloud		$1,558.88
|- US East (N. Virginia)		$1,558.88
|- Amazon Elastic Compute Cloud running Windows and SQL Server Enterprise		$1,558.88
| |- $15.5888 per On Demand Windows with SQL Server Enterprise r7i.8xlarge Instance Hour	100 Hrs	$1,558.88

Ejemplo 2: facturación con Optimización de las CPU Este ejemplo muestra una instancia r7i.8xlarge lanzada a partir de una AMI de Windows y SQL Server Enterprise con licencia incluida. Para ahorrar en las tarifas de licencia, la cantidad de CPU activas se redujo a 16 vCPU. Luego, la instancia se ejecutó durante 100 horas con la nueva configuración.

La factura muestra las siguientes dos partidas.

Descripción de facturación: Elastic Compute Cloud

La primera partida muestra el costo base de la instancia de Windows y SQL Server que se ejecutó durante 100 horas (211,68 USD).

Descripción de facturación: Tarifas de terceros de Amazon EC2 por Optimización de las CPU con licencia incluida

La segunda partida corresponde a las tarifas de licencia basadas en la cantidad de vCPU que estuvieron activas durante el período de facturación (673,60 USD).

For illustration purposes only

Amazon Web Services, Inc. charges by service **Total services: 2**		**Total charges** **$885.28**
Description	**Usage Quantity**	**Amount in USD**
Elastic Compute Cloud		$211.68
|- US East (N. Virginia)		$211.68
|- Amazon Elastic Compute Cloud running Windows and SQL Server Enterprise		$211.68
| |- $2.1168 per On Demand Windows and SQL Server Enterprise without licenses r7i.8xlarge Instance Hr	100 Hrs	$211.68
Amazon EC2 Optimize CPU License Included Third Party Fees		$673.60
|- US East (N. Virginia)		$673.60
|- Amazon Elastic Compute Cloud running Windows and SQL Server Enterprise		$673.60
| |- $0.421 per vCPU-Hour of On Demand Windows with SQL Server licenses on r7i Instance	1,600 vCPU-Hrs	$673.60

Ejemplo 3: facturación con Optimización de las CPU y Savings Plans Este ejemplo muestra una instancia r7i.8xlarge lanzada a partir de una AMI de Windows y SQL Server Enterprise con licencia incluida. Para ahorrar en las tarifas de licencia, la cantidad de CPU activas se redujo a 16 vCPU. Luego, la instancia se ejecutó durante 100 horas con la nueva configuración.

Un Savings Plan para computación sin pago inicial de un año, con un compromiso de 1,60 USD por hora (redondeado), ofrece ahorros adicionales que reducen el costo base de la instancia de Windows y SQL Server. El compromiso del Savings Plans cubre el uso completo de 100 horas de la instancia r7i.8xlarge, con una tarifa del Savings Plan de 1,53362 USD por hora.

La factura muestra las siguientes partidas.

Descripción de la facturación: Uso de Savings Plans para computación

La primera partida muestra el compromiso del Savings Plans por el uso completo de 100 horas (160,00 USD).

Descripción de facturación: Elastic Compute Cloud

La segunda partida contiene dos registros. El primer registro muestra cuál habría sido el costo base de la instancia de Windows y SQL Server que se ejecutó durante 100 horas sin el Savings Plan (211,68 USD). El segundo registro muestra que el costo base total fue cubierto por el Savings Plan para computación (-211,68 USD), lo que da como resultado un costo neto de cero para esta partida.

Descripción de facturación: Tarifas de terceros de Amazon EC2 por Optimización de las CPU con licencia incluida

La tercera partida corresponde a las tarifas de licencia basadas en la cantidad de vCPU que estuvieron activas durante el período de facturación (673,60 USD).

For illustration purposes only **Amazon Web Services, Inc. charges by service** **Total services: 3** **Description**	**Usage Quantity**	**Total charges** **$833.60** **Amount in USD**
Savings Plans for Compute usage		$160.00
|- Any		$160.00
|- Compute Savings Plans		$160.00
| |- 1 year No Upfront Compute Savings Plan	100 Hrs	$160.00
Elastic Compute Cloud		$0.00
|- US East (N. Virginia)		$0.00
|- Amazon Elastic Compute Cloud running Windows and SQL Server Enterprise		$0.00
| |- $2.1168 per On Demand Windows and SQL Server Enterprise without licenses r7i.8xlarge Instance Hr	100 Hrs	$211.68
| |- r7i.8xlarge Windows with SQL Server Enterprise without licenses instance usage covered by CSP	100 Hrs	($211.68)
Amazon EC2 Optimize CPU License Included Third Party Fees		$673.60
|- US East (N. Virginia)		$673.60
|- Amazon Elastic Compute Cloud running Windows and SQL Server Enterprise		$673.60
| |- $0.421 per vCPU-Hour of On Demand Windows with SQL Server licenses on r7i Instance	1,600 vCPU-Hrs	$673.60

SEV-SNP de AMD para instancias de Amazon EC2

La virtualización cifrada segura y la paginación anidada segura de AMD (SEV-SNP de AMD) es una característica de la CPU que proporciona las siguientes propiedades:

- Atestación: la SEV-SNP de AMD le permite recuperar un informe de atestación firmado que contiene una medida criptográfica que se puede utilizar para validar el estado y la identidad de la instancia, y que se ejecuta en hardware original de AMD. Para obtener más información, consulte Atestar una instancia de Amazon EC2 con el SEV-SNP de AMD.
- Cifrado de memoria: a partir de los procesadores AMD EPYC (Milan), AWS Graviton2 e Intel Xeon Scalable (Ice Lake), la memoria de instancias siempre está cifrada.

Puede usar la SEV-SNP de AMD con hosts dedicados o con tenencia compartida.

Contenido

- Conceptos y terminología
- Requisitos
- Consideraciones
- Precios
- Encuentre tipos de instancia EC2 compatibles con AMD SEV-SNP
- Habilitación de SEV-SNP de AMD para una instancia de EC2
- Atestar una instancia de Amazon EC2 con el SEV-SNP de AMD

Conceptos y terminología

Antes de empezar a utilizar la SEV-SNP de AMD, asegúrese de conocer los siguientes conceptos y terminología:

Informe de certificación de SEV-SNP de AMD

El informe de atestación de SEV-SNP de AMD es un documento que una instancia puede solicitar a la CPU. El informe de atestación de SEV-SNP de AMD se puede utilizar para validar el estado y la identidad de una instancia y para comprobar que se ejecuta en un entorno de AMD autorizado. El informe incluye una medición de inicialización, que es un hash criptográfico del estado de arranque inicial de una instancia, incluido el contenido de la memoria de la instancia inicial y el estado inicial de las CPU virtuales. El informe de atestación de la SEV-SNP de AMD está firmado con una firma VCEK (en hosts dedicados) o con una firma VLEK (en tenencia compartida), cuya cadena de confianza se remonta a una raíz de confianza de AMD.

VCEK

La clave de respaldo del chip versionada (VCEK) es una clave de firma específica para cada chip, certificada por AMD y utilizada por la CPU de AMD para firmar los informes de atestación de la SEV-SNP de AMD en hosts dedicados. Las firmas VCEK se pueden validar mediante certificados proporcionados por AMD.

VLEK

La clave de aprobación cargada y versionada (VLEK) es una clave de firma versionada certificada por AMD. La utiliza la CPU de AMD para firmar los informes de atestación de SEV-SNP de

AMD sobre la tenencia compartida. Las firmas VLEK se pueden validar mediante certificados proporcionados por AMD.

OVMF binario

El firmware de máquina virtual abierta (OVMF) es el código de arranque anticipado que se utiliza para proporcionar un entorno UEFI para la instancia. El código de arranque anticipado se ejecuta antes de que se inicie el código de la AMI. El OVMF también busca y ejecuta el gestor de arranque que se proporciona en la AMI. Para obtener más información, consulte el Repositorio de OVMF.

Requisitos

Los requisitos para la SEV-SNP de AMD dependen de si utiliza hosts dedicados o tenencia compartida.

Requisitos para hosts dedicados

Para utilizar la SEV-SNP de AMD con hosts dedicados, debe cumplir los siguientes requisitos:

- Utilice uno de los siguientes tipos de instancia admitidos:
  - De uso general: `m6a.large` | `m6a.xlarge` | `m6a.2xlarge` | `m6a.4xlarge` | `m6a.8xlarge`
  - Optimizadas para la computación: `c6a.large` | `c6a.xlarge` | `c6a.2xlarge` | `c6a.4xlarge` | `c6a.8xlarge` | `c6a.12xlarge` | `c6a.16xlarge`
  - Optimizadas para memoria: `r6a.large` | `r6a.xlarge` | `r6a.2xlarge` | `r6a.4xlarge`
- Asignar un host dedicado con la SEV-SNP de AMD habilitada. Para obtener más información, consulte Asignar un host dedicado con SEV-SNP de AMD.
- Lanzar su instancia en cualquier Región de AWS comercial.
- Utilice una AMI con modo de arranque `uefi` o `uefi-preferred` y un sistema operativo compatible con la SEV-SNP de AMD. En el caso de AWS, la SEV-SNP de AMD es compatible con AL2023, RHEL 9.3, SLES 15 SP4 y Ubuntu 23.04 y versiones posteriores.

Requisitos para la tenencia compartida

Para utilizar la SEV-SNP de AMD con una tenencia compartida, debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Utilice uno de los siguientes tipos de instancia admitidos:
  - De uso general: `m6a.large` | `m6a.xlarge` | `m6a.2xlarge` | `m6a.4xlarge` | `m6a.8xlarge`

  - Optimizadas para la computación: `c6a.large` | `c6a.xlarge` | `c6a.2xlarge` | `c6a.4xlarge` | `c6a.8xlarge` | `c6a.12xlarge` | `c6a.16xlarge`
  - Optimizadas para memoria: `r6a.large` | `r6a.xlarge` | `r6a.2xlarge` | `r6a.4xlarge`
- Lanzar su instancia en un entorno compatible con Región de AWS: Este de EE. UU. (Ohio) o Europa (Irlanda).
- Utilice una AMI con modo de arranque `uefi` o `uefi-preferred` y un sistema operativo compatible con la SEV-SNP de AMD. En el caso de AWS, la SEV-SNP de AMD es compatible con AL2023, RHEL 9.3, SLES 15 SP4 y Ubuntu 23.04 y versiones posteriores.

Consideraciones

Solo puede habilitar la SEV-SNP de AMD cuando inicia una instancia. Cuando el SEV-SNP de AMD esté habilitado para la inicialización de la instancia, se aplicarán las siguientes reglas.

- Una vez habilitado, AMD SEV-SNP no se puede deshabilitar. Permanece habilitado durante todo el ciclo de vida de la instancia.
- Sólo puede cambiar el tipo de instancia por otro que admita SEV-SNP de AMD.
- No se admiten Hibernation ni Nitro Enclaves.

Consideraciones adicionales para los hosts dedicados

Las siguientes consideraciones adicionales se aplican cuando se utiliza la SEV-SNP de AMD con hosts dedicados:

- Las actualizaciones de firmware se aplican cuando asigna un host. Para obtener la versión más reciente del firmware, libere el host existente y asigne uno nuevo. Para obtener más información, consulte Actualizar el firmware de un host dedicado con SEV-SNP de AMD.
- Puede lanzar instancias con o sin SEV-SNP de AMD habilitada en un host dedicado que admita SEV-SNP de AMD.
- Se admiten los grupos de recursos de hosts y las reservas de hosts dedicados.

Consideraciones adicionales para la tenencia compartida

Las siguientes consideraciones adicionales se aplican cuando utiliza SEV-SNP de AMD con tenencia compartida:

- Si el host subyacente de su instancia está programado para mantenimiento, recibirá una notificación de evento programado 14 días antes del evento. Debe detener o reiniciar la instancia manualmente para moverla a un nuevo host.

Precios

Dedicated Hosts

No se aplica ningún cargo adicional por utilizar SEV-SNP de AMD en hosts dedicados. Solo paga el precio estándar de los hosts dedicados. Para obtener más información, consulte los Precios de host dedicado.

Tenencia compartida

Al iniciar una instancia de Amazon EC2 con la SEV-SNP de AMD habilitada para la tenencia compartida, se le cobrará una tarifa de uso por hora adicional que equivale al 10 por ciento de la tarifa horaria bajo demanda del tipo de instancia seleccionado. Esta tarifa de uso de la SEV-SNP de AMD es un cargo independiente del uso de la instancia de Amazon EC2. Las instancias reservadas, Savings Plans y el uso del sistema operativo no afectan a esta tarifa.

Si configura una instancia de spot para iniciarla con la SEV-SNP de AMD habilitada para la tenencia compartida, se le cobrará una tarifa de uso por hora adicional que equivale al 10 por ciento de la tarifa horaria bajo demanda del tipo de instancia seleccionado. Si la estrategia de asignación utiliza el precio como entrada, la flota de spot no incluye esta tarifa adicional; solo se utiliza el precio de spot.

Encuentre tipos de instancia EC2 compatibles con AMD SEV-SNP

Puede encontrar tipos de instancia compatibles con AMD SEV-SNP. La consola de Amazon EC2 no muestra esta información para un tipo de instancia.

AWS CLI

Para encontrar los tipos de instancia compatibles con AMD SEV-SNP

Use el siguiente comando describe-instance-types.

```
aws ec2 describe-instance-types \
    --filters Name=processor-info.supported-features,Values=amd-sev-snp \
    --query 'InstanceTypes[*].[InstanceType]' \
    --output text | sort
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
c6a.12xlarge
c6a.16xlarge
c6a.2xlarge
c6a.4xlarge
c6a.8xlarge
c6a.large
c6a.xlarge
m6a.2xlarge
m6a.4xlarge
m6a.8xlarge
m6a.large
m6a.xlarge
r6a.2xlarge
r6a.4xlarge
r6a.large
r6a.xlarge
```

PowerShell

Para encontrar los tipos de instancia compatibles con AMD SEV-SNP

Utilice el cmdlet Get-EC2InstanceType.

```
(Get-EC2InstanceType `
    -Filter @{Name="processor-info.supported-features"; Values="amd-sev-
snp"}).InstanceType.Value | Sort-Object
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
c6a.12xlarge
c6a.16xlarge
c6a.2xlarge
c6a.4xlarge
c6a.8xlarge
c6a.large
c6a.xlarge
m6a.2xlarge
m6a.4xlarge
m6a.8xlarge
m6a.large
```

```
m6a.xlarge
r6a.2xlarge
r6a.4xlarge
r6a.large
r6a.xlarge
```

Habilitación de SEV-SNP de AMD para una instancia de EC2

Puede inicializar una instancia con AMD SEV-SNP habilitado. No podrá habilitar SEV-SNP de AMD después de la inicialización.

Contenido

- Asignar un host dedicado con SEV-SNP de AMD
- Lanzar instancias en un host dedicado con SEV-SNP de AMD
- Actualizar el firmware de un host dedicado con SEV-SNP de AMD
- Lanzar una instancia con SEV-SNP de AMD con tenencia compartida
- Compruebe si una instancia de EC2 está habilitada para el SEV-SNP de AMD

Asignar un host dedicado con SEV-SNP de AMD

Antes de poder lanzar instancias con SEV-SNP de AMD en un host dedicado, debe asignar un host dedicado con compatibilidad para SEV-SNP de AMD habilitada. Los hosts dedicados se asignan por familia de instancias (por ejemplo, m6a, r6a o c6a). Luego, puede ejecutar en el host cualquier tipo de instancia compatible de esa familia. Puede asignar un host dedicado con SEV-SNP de AMD en cualquier Región de AWS comercial.

Console

Para asignar un host dedicado con SEV-SNP de AMD habilitada

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Dedicated Hosts (Alojamientos dedicados).
3. Seleccione Asignar host dedicado.
4. En SEV-SNP de AMD, seleccione Habilitar.
5. Configure las opciones restantes del host según sea necesario y, a continuación, seleccione Asignar.

AWS CLI

Para asignar un host dedicado con SEV-SNP de AMD habilitada

Utilice el comando allocate-hosts con los parámetros `--instance-type` y `--cpu-options`.

```
aws ec2 allocate-hosts \
    --instance-type "m6a.large" \
    --availability-zone "us-east-1a" \
    --auto-placement "off" \
    --cpu-options AmdSevSnp=enabled \
    --quantity 1
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "HostIds": [
        "h-0123456789abcdef0"
    ]
}
```

> **Note**
>
> Al asignar un host dedicado con SEV-SNP de AMD habilitada, el host entra en el estado `configuring` mientras AWS aplica la versión más reciente del firmware. Este proceso puede tardar desde unos minutos hasta dos horas. Se le cobrará durante el estado `configuring`.

Lanzar instancias en un host dedicado con SEV-SNP de AMD

Puede lanzar una instancia con SEV-SNP de AMD habilitada después de que el host dedicado esté configurado.

> **Note**
>
> También puede lanzar instancias sin SEV-SNP de AMD habilitada en un host dedicado que se haya asignado con SEV-SNP de AMD. Las instancias con SEV-SNP de AMD y las instancias sin SEV-SNP de AMD pueden ejecutarse simultáneamente en el mismo host.

AWS CLI

Para lanzar una instancia con SEV-SNP de AMD en un host dedicado

Utilice el comando run-instances con las opciones `--cpu-options` y `--placement`. Reemplace *h-0123456789abcdef0* por el ID del host dedicado asignado.

```
aws ec2 run-instances \
    --instance-type m6a.xlarge \
    --image-id ami-0123456789example \
    --cpu-options AmdSevSnp=enabled \
    --placement HostId=h-0123456789abcdef0
```

PowerShell

Para lanzar una instancia con SEV-SNP de AMD en un host dedicado

Utilice el cmdlet New-EC2Instance con los parámetros `-CpuOption` y `-Placement_HostId`.

```
New-EC2Instance `
    -InstanceType m6a.xlarge `
    -ImageId ami-0123456789example `
    -CpuOption @{AmdSevSnp="enabled"} `
    -Placement_HostId h-0123456789abcdef0
```

Actualizar el firmware de un host dedicado con SEV-SNP de AMD

Al asignar un host dedicado con SEV-SNP de AMD habilitada, AWS aplica la versión más reciente del firmware disponible al host. Las actualizaciones de firmware pueden incluir parches de seguridad y mejoras de características de AMD.

Para aplicar las actualizaciones de firmware, asigne un host nuevo (que recibirá la versión más reciente del firmware), mueva las instancias al host nuevo y, luego, libere el host anterior.

1. Asigne un host dedicado nuevo con SEV-SNP de AMD habilitada. El host nuevo recibe la versión más reciente del firmware disponible. Para obtener más información, consulte Asignar un host dedicado con SEV-SNP de AMD.
2. Detenga las instancias en ejecución en el host dedicado anterior.

```
aws ec2 stop-instances \
```

```
    --instance-ids i-0123456789example
```

3. Modifique la ubicación de la instancia para que apunte al host dedicado nuevo. Utilice el comando modify-instance-placement.

```
aws ec2 modify-instance-placement \
    --instance-id i-0123456789example \
    --host-id h-09876543210abcdef
```

4. Inicie las instancias en el host dedicado nuevo.

```
aws ec2 start-instances \
    --instance-ids i-0123456789example
```

5. Libere el host dedicado anterior. Utilice el comando release-hosts.

```
aws ec2 release-hosts \
    --host-ids h-0123456789abcdef0
```

> **Note**
>
> Recibirá notificaciones de mantenimiento para los hosts dedicados de la misma manera que recibe las notificaciones de otros eventos de mantenimiento de hosts dedicados. Cuando reciba una notificación, siga los pasos anteriores para trasladarse a un host nuevo con el firmware actualizado.

Lanzar una instancia con SEV-SNP de AMD con tenencia compartida

Puede lanzar una instancia con SEV-SNP de AMD con tenencia compartida en Este de EE. UU. (Ohio) y Europa (Irlanda).

AWS CLI

Para lanzar una instancia con SEV-SNP de AMD con tenencia compartida

Utilice el comando run-instances con la opción `--cpu-options`.

```
aws ec2 run-instances \
```

```
    --instance-type m6a.xlarge \
    --image-id ami-0123456789example \
    --cpu-options AmdSevSnp=enabled
```

PowerShell

Para lanzar una instancia con SEV-SNP de AMD con tenencia compartida

Utilice el cmdlet New-EC2Instance con el parámetro `-CpuOption`.

```
New-EC2Instance `
    -InstanceType m6a.xlarge `
    -ImageId ami-0123456789example `
    -CpuOption @{AmdSevSnp="enabled"}
```

Compruebe si una instancia de EC2 está habilitada para el SEV-SNP de AMD

Puede encontrar las instancias que están habilitadas para AMD SEV-SNP. La consola de Amazon EC2 no muestra esta información.

AWS CLI

Para comprobar si AMD SEV-SNP está habilitado para una instancia

Utilice el comando describe-instances.

```
aws ec2 describe-instances \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0 \
    --query Reservations[].Instances[].CpuOptions
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado. Si `AmdSevSnp` no está presente en `CpuOptions`, entonces AMD SEV-SNP está deshabilitado.

```
[
    {
        "AmdSevSnp": "enabled",
        "CoreCount": 1,
        "ThreadsPerCore": 2
    }
]
```

PowerShell

Para comprobar si AMD SEV-SNP está habilitado para una instancia

Utilice el cmdlet Get-EC2Instance.

```
(Get-EC2Instance `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0).Instances.CpuOptions
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado. Si el valor de `AmdSevSnp` no está presente, entonces AMD SEV-SNP está deshabilitado.

```
AmdSevSnp CoreCount ThreadsPerCore
--------- --------- --------------
enabled   1         2
```

AWS CloudTrail

En el evento AWS CloudTrail para la solicitud de inicialización de instancia, la siguiente propiedad indica que AMD SEV-SNP está habilitado para la instancia.

```
"cpuOptions": {"AmdSevSnp": "enabled"}
```

Atestar una instancia de Amazon EC2 con el SEV-SNP de AMD

La atestación es un proceso que permite que la instancia demuestre su estado e identidad. Tras habilitar SEV-SNP de AMD para la instancia, podrá solicitar un informe de atestación del SEV-SNP de AMD del procesador subyacente. El informe de atestación de SEV-SNP de AMD contiene un hash criptográfico, denominado medición de inicialización, del contenido inicial de la memoria huésped y del estado inicial de la CPU virtual. El informe de atestación se firma con una firma VCEK (en hosts dedicados) o una firma VLEK (con tenencia compartida), cuya cadena de confianza se remonta a una raíz de confianza de AMD. Puede usar la medición de inicialización incluida en el informe de atestación para validar que la instancia se ejecuta en un entorno de AMD genuino y validar el código de arranque inicial que se usó para iniciar la instancia.

Requisito previo

Inicialice una instancia que esté habilitada para SEV-SNP de AMD. Para obtener más información, consulte Habilitación de SEV-SNP de AMD para una instancia de EC2.

Contenido

- Atestación de instancias en hosts dedicados
- Atestación de instancias con tenencia compartida

Atestación de instancias en hosts dedicados

Los hosts dedicados utilizan una Clave de aprobación de chip versionada (VCEK), una clave de firma única para cada chip, para firmar el informe de atestación. Debe validar la cadena de confianza desde el certificado VCEK hasta la raíz de confianza de AMD.

> **Note**
>
> El modelo de procesador compatible actualmente es `milan`.

Requisitos previos

Una instancia que se ejecuta en un host dedicado con SEV-SNP de AMD habilitada y con Git, Cargo y Perl instalados.

Paso 1: Crear la utilidad snpguest

En este paso, instalará y creará la utilidad `snpguest`, que utilizará para generar el informe de atestación, recuperar los certificados necesarios y validar el informe de atestación.

1. Conéctese a la instancia.
2. Verifique que los requisitos previos estén instalados.

```
$ perl --version; cargo --version; git --version
```

3. Ejecute los siguientes comandos para crear la utilidad `snpguest` desde el snpguest repository.

```
$ git clone https://github.com/virtee/snpguest.git
$ cd snpguest
$ cargo build -r
$ cd target/release
```

Paso 2: Generar el informe de atestación

Genera una solicitud para el informe de certificación. La utilidad `snpguest` solicita el informe de atestación al procesador seguro de AMD a través del host y lo escribe en un archivo binario. En el siguiente ejemplo, se crea un nonce de solicitud aleatorio y el informe se almacena en `report.bin`.

```
$ ./snpguest report report.bin request-file.txt --random
```

Paso 3: Obtener y validar la cadena de certificados VCEK

El informe de atestación está firmado por la VCEK, que es única para el chip AMD del host dedicado. Debe validar la cadena de confianza desde la VCEK hasta la raíz de confianza de AMD.

1. Obtenga el certificado VCEK del Servicio de distribución de claves (KDS) de AMD. El certificado se identifica mediante el ID del chip y la versión de TCB del informe de atestación.

   ```
   $ ./snpguest fetch vcek pem ./ ./report.bin --processor-model milan
   ```

2. Obtenga los certificados raíz de AMD (AMD Root Key [ARK] y AMD SEV Key [ASK]) que conforman la cadena de confianza.

   ```
   $ ./snpguest fetch ca PEM ./ milan --endorser vcek
   ```

3. Verificar la cadena de certificados.

   ```
   $ ./snpguest verify certs ./
   ```

   A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

   ```
   The AMD ARK was self-signed!
   The AMD ASK was signed by the AMD ARK!
   The VCEK was signed by the AMD ASK!
   ```

Opcional: para una mayor transparencia, puede verificar la cadena de forma independiente descargando los certificados directamente desde AMD y utilizando `openssl`.

```
$ curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://kdsintf.amd.com/vcek/v1/Milan/cert_chain
 -o ./cert_chain.pem
$ openssl verify --CAfile ./cert_chain.pem vcek.pem
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
vcek.pem: OK
```

Paso 4: valide la firma del informe de atestación

Verifique que el informe de atestación haya sido firmado por el certificado VCEK. Esto confirma que el informe se generó en hardware AMD genuino y que no ha sido manipulado.

```
$ ./snpguest verify attestation ./ report.bin
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
Reported TCB Boot Loader from certificate matches the attestation report.
Reported TCB TEE from certificate matches the attestation report.
Reported TCB SNP from certificate matches the attestation report.
Reported TCB Microcode from certificate matches the attestation report.
VEK signed the Attestation Report!
```

Los campos de versión TCB (Trusted Computing Base) confirman que las versiones de firmware del certificado coinciden con las indicadas en el informe de certificación. La última línea confirma que la VCEK firmó el informe.

Atestación de instancias con tenencia compartida

Las instancias con tenencia compartida utilizan una Clave de aprobación cargada versionada (VLEK), que AMD emite para AWS. Debe validar la cadena de confianza desde el certificado VLEK hasta la raíz de confianza de AMD.

Paso 1: Crear la utilidad snpguest

En este paso, instalará y creará la utilidad `snpguest`, que utilizará para generar el informe de atestación, recuperar los certificados necesarios y validar el informe de atestación.

1. Conéctese a la instancia.
2. Ejecute los siguientes comandos para crear la utilidad `snpguest` desde el snpguest repository.

```
$ git clone https://github.com/virtee/snpguest.git
$ cd snpguest
$ cargo build -r
```

```
$ cd target/release
```

Paso 2: Generar el informe de atestación

Genera una solicitud para el informe de certificación. La utilidad `snpguest` solicita el informe de atestación al host y lo escribe en un archivo binario. En el siguiente ejemplo, se crea un nonce de solicitud aleatorio y el informe se almacena en `report.bin`.

```
$ ./snpguest report report.bin request-file.txt --random
```

Solicite los certificados de la memoria del host y guárdelos como archivos PEM.

```
$ ./snpguest certificates PEM ./
```

Paso 3: Obtener y validar la cadena de certificados VLEK

El informe de atestación está firmado por la VLEK, que AMD emite para AWS. Debe validar la cadena de confianza desde la VLEK hasta la raíz de confianza de AMD.

1. Descargue los certificados raíz de confianza de la VLEK desde el Servicio oficial de distribución de claves de AMD al directorio actual.

   ```
   $ sudo curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://kdsintf.amd.com/vlek/v1/Milan/
   cert_chain -o ./cert_chain.pem
   ```

2. Utilice `openssl` para validar que el certificado VLEK esté firmado por los certificados raíz de confianza de AMD.

   ```
   $ sudo openssl verify --CAfile ./cert_chain.pem vlek.pem
   ```

   A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

   ```
   vlek.pem: OK
   ```

Paso 4: valide la firma del informe de atestación

Verifique que el informe de atestación haya sido firmado por el certificado VLEK. Esto confirma que el informe se generó en hardware AMD genuino y que no ha sido manipulado.

```
$ ./snpguest verify attestation ./ report.bin
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
Reported TCB Boot Loader from certificate matches the attestation report.
Reported TCB TEE from certificate matches the attestation report.
Reported TCB SNP from certificate matches the attestation report.
Reported TCB Microcode from certificate matches the attestation report.
VEK signed the Attestation Report!
```

Control de estados del procesador de la instancia de Amazon EC2 para Linux

Los estados C controlan los niveles de suspensión en los que puede entrar el núcleo cuando está inactivo. Los estados C se enumeran comenzando por C0 (el estado menos profundo, cuando el núcleo está totalmente activo y ejecutando instrucciones) y hasta C6 (el estado de inactividad más profundo en el que el núcleo está desactivado).

Los estados P controlan el rendimiento deseado (en frecuencia de CPU) desde un núcleo. Los estados P se enumeran comenzando por P0 (el ajuste de rendimiento más alto con el que el núcleo puede utilizar la tecnología Intel Turbo Boost Technology para aumentar la frecuencia si es posible) y van de P1 (el estado P que solicita la frecuencia básica máxima) hasta P15 (la frecuencia más baja posible).

> **Note**
>
> AWSLos procesadores Graviton tienen modos de ahorro de energía integrados y funcionan a una frecuencia fija. Por lo tanto, no proporcionan la capacidad del sistema operativo para controlar los estados C y P.

Estados C y estados P

Los siguientes tipos de instancias ofrecen la capacidad de que un sistema operativo controle los estados C y P:

- Propósito general: `m4.10xlarge` | `m4.16xlarge`
- Optimizadas para computación: `c4.8xlarge`

- Optimizadas para memoria: r4.8xlarge | r4.16xlarge | x1.16xlarge | x1.32xlarge | x1e.8xlarge | x1e.16xlarge | x1e.32xlarge
- Optimizadas para almacenamiento: d2.8xlarge | i3.8xlarge | i3.16xlarge | h1.8xlarge | h1.16xlarge
- Computación acelerada: g3.16xlarge | p3.16xlarge
- Bare metal: todas las instancias bare metal con procesadores Intel y AMD

Solo en estados C

Los siguientes tipos de instancias ofrecen la capacidad de que un sistema operativo controle los estados C:

- Propósito general: m5.12xlarge | m5.24xlarge | m5d.12xlarge | m5d.24xlarge | m5n.12xlarge | m5n.24xlarge | m5dn.12xlarge | m5dn.24xlarge | m5zn.6xlarge | m5zn.12xlarge | m6a.24xlarge | m6a.48xlarge | m6i.16xlarge | m6i.32xlarge | m6id.16xlarge | m6id.32xlarge | m6idn.16xlarge | m6in.16xlarge | m6in.32xlarge | m7a.medium | m7a.large | m7a.xlarge | m7a.2xlarge | m7a.4xlarge | m7a.8xlarge | m7a.12xlarge | m7a.16xlarge | m7a.24xlarge | m7a.32xlarge | m7a.48xlarge | m7i.large | m7i.xlarge | m7i.2xlarge | m7i.4xlarge | m7i.8xlarge | m7i.12xlarge | m7i.16xlarge | m7i.24xlarge | m7i.48xlarge | m8a.medium | m8a.large | m8a.xlarge | m8a.2xlarge | m8a.4xlarge | m8a.8xlarge | m8a.12xlarge | m8a.16xlarge | m8a.24xlarge | m8a.48xlarge | m8azn.medium | m8azn.large | m8azn.xlarge | m8azn.3xlarge | m8azn.6xlarge | m8azn.12xlarge | m8azn.24xlarge | m8i.large | m8i.xlarge | m8i.2xlarge | m8i.4xlarge | m8i.8xlarge | m8i.12xlarge | m8i.16xlarge | m8i.24xlarge | m8i.32xlarge | m8i.48xlarge | m8i.96xlarge | m8id.large | m8id.xlarge | m8id.2xlarge | m8id.4xlarge | m8id.8xlarge | m8id.12xlarge | m8id.16xlarge | m8id.24xlarge | m8id.32xlarge | m8id.48xlarge | m8id.96xlarge | m8in.large | m8in.xlarge | m8in.2xlarge | m8in.4xlarge | m8in.8xlarge | m8in.12xlarge | m8in.16xlarge | m8in.24xlarge | m8in.32xlarge | m8in.48xlarge | m8in.96xlarge | m8idn.large | m8idn.xlarge | m8idn.2xlarge | m8idn.4xlarge | m8idn.8xlarge | m8idn.12xlarge | m8idn.16xlarge | m8idn.24xlarge | m8idn.32xlarge | m8idn.48xlarge | m8idn.96xlarge | m8ib.large | m8ib.xlarge | m8ib.2xlarge | m8ib.4xlarge | m8ib.8xlarge | m8ib.12xlarge | m8ib.16xlarge | m8ib.24xlarge | m8ib.32xlarge | m8ib.48xlarge | m8ib.96xlarge | m8idb.large | m8idb.xlarge | m8idb.2xlarge | m8idb.4xlarge | m8idb.8xlarge | m8idb.12xlarge | m8idb.16xlarge | m8idb.24xlarge | m8idb.32xlarge |

m8idb.48xlarge | m8idb.96xlarge | m8ine.large | m8ine.xlarge | m8ine.2xlarge | m8ine.4xlarge | m8ine.8xlarge | m8ine.12xlarge

- Optimizadas para la computación: c5.9xlarge | c5.12xlarge | c5.18xlarge | c5.24xlarge | c5a.24xlarge | c5ad.24xlarge | c5d.9xlarge | c5d.12xlarge | c5d.18xlarge | c5d.24xlarge | c5n.9xlarge | c5n.18xlarge | c6a.24xlarge | c6a.32xlarge | c6a.48xlarge | c6i.16xlarge | c6i.32xlarge | c6id.24xlarge | c6id.32xlarge | c6in.32xlarge | c7a.medium | c7a.large | c7a.xlarge | c7a.2xlarge | c7a.4xlarge | c7a.8xlarge | c7a.12xlarge | c7a.16xlarge | c7a.24xlarge | c7a.32xlarge | c7a.48xlarge | c7i.large | c7i.xlarge | c7i.2xlarge | c7i.4xlarge | c7i.8xlarge | c7i.12xlarge | c7i.16xlarge | c7i.24xlarge | c7i.48xlarge | c8a.medium | c8a.large | c8a.xlarge | c8a.2xlarge | c8a.4xlarge | c8a.8xlarge | c8a.12xlarge | c8a.16xlarge | c8a.24xlarge | c8a.48xlarge | c8i.large | c8i.xlarge | c8i.2xlarge | c8i.4xlarge | c8i.8xlarge | c8i.12xlarge | c8i.16xlarge | c8i.24xlarge | c8i.32xlarge | c8i.48xlarge | c8i.96xlarge | c8id.large | c8id.xlarge | c8id.2xlarge | c8id.4xlarge | c8id.8xlarge | c8id.12xlarge | c8id.16xlarge | c8id.24xlarge | c8id.32xlarge | c8id.48xlarge | c8id.96xlarge | c8in.large |c8in.xlarge | c8in.2xlarge | c8in.4xlarge |c8in.8xlarge | c8in.12xlarge | c8in.16xlarge | c8in.24xlarge | c8in.32xlarge | c8in.48xlarge |c8in.96xlarge | c8ib.large |c8ib.xlarge | c8ib.2xlarge | c8ib.4xlarge | c8ib.8xlarge | c8ib.12xlarge | c8ib.16xlarge |c8ib.24xlarge | c8ib.32xlarge | c8ib.48xlarge |c8ib.96xlarge | c8in.large |c8in.xlarge | c8in.2xlarge | c8in.4xlarge |c8in.8xlarge | c8in.12xlarge | x8i.large | x8i.xlarge | x8i.2xlarge | x8i.4xlarge | x8i.8xlarge | x8i.12xlarge | x8i.16xlarge | x8i.24xlarge | x8i.32xlarge | x8i.48xlarge | x8i.48xlarge | x8i.96xlarge
- Optimizadas para la memoria: r5.12xlarge | r5.24xlarge | r5b.12xlarge | r5d.12xlarge | r5d.24xlarge | r5n.12xlarge | r5n.24xlarge | r5dn.12xlarge | r5dn.24xlarge | r6a.24xlarge | r6a.48xlarge | r6i.16xlarge | r6i.32xlarge | r6id.16xlarge | r6id.32xlarge | r6in.16xlarge | r6in.32xlarge | r7a.medium | r7a.large | r7a.xlarge | r7a.2xlarge | r7a.4xlarge | r7a.8xlarge | r7a.12xlarge | r7a.16xlarge | r7a.24xlarge | r7a.32xlarge | r7a.48xlarge | r7i.large | r7i.xlarge | r7i.2xlarge | r7i.4xlarge | r7i.8xlarge | r7i.12xlarge | r7i.16xlarge | r7i.24xlarge | r7i.48xlarge | r7iz.large | r7iz.xlarge | r7iz.2xlarge | r7iz.4xlarge | r7iz.8xlarge | r7iz.12xlarge | r7iz.16xlarge | r7iz.32xlarge | r8a.medium | r8a.large | r8a.xlarge | r8a.2xlarge | r8a.4xlarge | r8a.8xlarge | r8a.12xlarge | r8a.16xlarge | r8a.24xlarge | r8a.48xlarge | r8i.large | r8i.xlarge | r8i.2xlarge | r8i.4xlarge | r8i.8xlarge

| r8i.12xlarge | r8i.16xlarge | r8i.24xlarge | r8i.32xlarge | r8i.48xlarge | r8i.96xlarge | r8id.large | r8id.xlarge | r8id.2xlarge | r8id.4xlarge | r8id.8xlarge | r8id.12xlarge | r8id.16xlarge | r8id.24xlarge | r8id.32xlarge | r8id.48xlarge | r8id.96xlarge | r8in.large | r8in.xlarge | r8in.2xlarge | r8in.4xlarge | r8in.8xlarge | r8in.12xlarge | r8in.16xlarge | r8in.24xlarge | r8in.32xlarge | r8in.48xlarge | r8in.96xlarge | r8idn.large | r8idn.xlarge | r8idn.2xlarge | r8idn.4xlarge | r8idn.8xlarge | r8idn.12xlarge | r8idn.16xlarge | r8idn.24xlarge | r8idn.32xlarge | r8idn.48xlarge | r8idn.96xlarge | r8ib.large | r8ib.xlarge | r8ib.2xlarge | r8ib.4xlarge | r8ib.8xlarge | r8ib.12xlarge | r8ib.16xlarge | r8ib.24xlarge | r8ib.32xlarge | r8ib.48xlarge | r8ib.96xlarge | r8idb.large | r8idb.xlarge | r8idb.2xlarge | r8idb.4xlarge | r8idb.8xlarge | r8idb.12xlarge | r8idb.16xlarge | r8idb.24xlarge | r8idb.32xlarge | r8idb.48xlarge | r8idb.96xlarge | u-3tb1.56xlarge | u-6tb1.56xlarge | u-6tb1.112xlarge | u-9tb1.112xlarge | u-12tb1.112xlarge | u-18tb1.112xlarge | u-24tb1.112xlarge | u7i-6tb.112xlarge | u7i-8tb.112xlarge | u7i-12tb.224xlarge | u7in-16tb.224xlarge | u7in-24tb.224xlarge | u7in-32tb.224xlarge | u7inh-32tb.480xlarge | x2idn.32xlarge | x2iedn.16xlarge | x2iedn.32xlarge | x2iezn.12xlarge | x8aedz.large | x8aedz.xlarge | x8aedz.3xlarge | x8aedz.6xlarge | x8aedz.12xlarge | x8aedz.24xlarge | z1d.6xlarge | z1d.12xlarge

- Optimizadas para el almacenamiento: d3en.12xlarge | dl1.24xlarge | i3en.12xlarge | i3en.24xlarge | i4i.16xlarge | i7i.large | i7i.xlarge | i7i.2xlarge | i7i.4xlarge | i7i.8xlarge | i7i.12xlarge | i7i.16xlarge | i7i.24xlarge | i7i.48xlarge | i7ie.large | i7ie.xlarge | i7ie.2xlarge | i7ie.3xlarge | i7ie.6xlarge | i7ie.12xlarge | i7ie.18xlarge | i7ie.24xlarge | i7ie.48xlarge | r5b.12xlarge | r5b.24xlarge
- De computación acelerada: dl1.24xlarge | f2.6xlarge | f2.12xlarge | f2.48xlarge | g5.24xlarge | g5.48xlarge | g6.24xlarge | g6.48xlarge | g6e.12xlarge | g6e.24xlarge | g6e.48xlarge | g7e.2xlarge | g7e.4xlarge | g7e.8xlarge | g7e.12xlarge | g7e.24xlarge | g7e.48xlarge | g7.2xlarge | g7.4xlarge | g7.8xlarge | g7.12xlarge | g7.24xlarge | g7.48xlarge | inf1.24xlarge | p3dn.24xlarge | p4d.24xlarge | p4de.24xlarge | p5.48xlarge | p5e.48xlarge | p5en.48xlarge | p6-b200.48xlarge | p6-b300.48xlarge | trn1.32xlarge | trn2.3xlarge | trn2.48xlarge | trn2a.3xlarge | trn2a.48xlarge | trn2n.3xlarge | trn2n.48xlarge | trn2p.48xlarge | trn2u.48xlarge | vt1.24xlarge
- De computación de alto rendimiento: hpc7a.12xlarge | hpc7a.24xlarge | hpc7a.48xlarge | hpc7a.96xlarge | hpc8a.96xlarge

Es posible que desee cambiar los ajustes del estado C o P para aumentar la uniformidad del rendimiento del procesador, reducir la latencia o ajustar la instancia para una carga de trabajo concreta. Los ajustes de estado C y P predeterminados ofrecen un rendimiento máximo, que es óptimo para la mayoría de cargas de trabajo. Sin embargo, si la aplicación puede beneficiarse de una latencia reducida a costa de frecuencias superiores de núcleo doble o único, o de un rendimiento uniforme a frecuencias más bajas en lugar de frecuencias por ráfagas Turbo Boost, plantéese experimentar con los ajustes de estado C o P disponibles para estas instancias.

Para acceder a información sobre las distintas configuraciones del procesador y aprender a supervisar los efectos de la configuración para Amazon Linux, consulte Processor state control for Amazon EC2 Amazon Linux instance en la Guía del usuario de Amazon Linux 2. Estos procedimientos se han escrito para Amazon Linux y se aplican a él; sin embargo, también pueden funcionar para otras distribuciones de Linux con un kernel de Linux 3.9 o posterior. Para obtener más información acerca de otras distribuciones de Linux y el control de estados del procesador, consulte la documentación específica de su sistema.

Instancias administradas por Amazon EC2

Una instancia administrada por Amazon EC2 es una instancia de EC2 aprovisionada y administrada por un proveedor de servicios designado. Las instancias administradas brindan una forma simplificada de ejecutar cargas de trabajo de computación en Amazon EC2, ya que permiten delegar el control operativo de la instancia a un proveedor de servicios.

El control delegado es el único cambio introducido en las instancias administradas. Las especificaciones técnicas y la facturación permanecen iguales a las de las instancias de EC2 no administradas. Dado que las instancias administradas permiten delegar el control al proveedor de servicios, podrá beneficiarse de la experiencia operativa y las prácticas recomendadas de este. Cuando una instancia es administrada, el proveedor de servicios es responsable de tareas como el aprovisionamiento de la instancia, la configuración del software, el escalado de la capacidad, la administración de los fallos y las sustituciones, y finalización de las instancias.

No puede modificar directamente la configuración de una instancia administrada ni finalizarla. El servicio y las operaciones específicas se definen según el acuerdo establecido con el proveedor de servicios. Sin embargo, puede agregar, modificar o eliminar etiquetas de las instancias administradas, con lo que es posible categorizarlas dentro del entorno de AWS.

Los siguientes servicios de AWS ofrecen instancias administradas:

- Modo automático de EKS

- Instancias administradas de Amazon ECS
- Instancias administradas de WorkSpaces Core
- Instancias administradas de Lambda
- Lanzamiento rápido de Amazon EC2
- Instancias de tiempo de ejecución de Bedrock AgentCore

Contenido

- Facturación de las instancias administradas
- Identificación de instancias administradas
- Configuración de visibilidad de recursos administrada
- Introducción a las instancias administradas

Facturación de las instancias administradas

Una instancia administrada por Amazon EC2 conlleva el mismo costo base que una instancia de Amazon EC2 no administrada, más una cuota aparte correspondiente al proveedor de servicios. Esta cuota adicional es un cargo del proveedor de servicios que administra la instancia y se factura por separado. Cubre el costo de los servicios proporcionados para la operación y el mantenimiento de la instancia administrada.

Todas las opciones de compra de Amazon EC2 están disponibles para instancias administradas, incluidas las instancias bajo demanda, las instancias reservadas, las instancias de spot y los Savings Plans. Si obtiene los recursos de computación directamente de EC2 y, a continuación, los proporciona al proveedor de servicios, se beneficiará de cualquier instancia reservada o Savings Plans existente que se haya aplicado a la cuenta, lo que garantiza que utiliza la capacidad de computación más rentable disponible.

Por ejemplo, si utiliza el modo automático de Amazon EKS, paga la tarifa de instancia de EC2 estándar por las instancias subyacentes, además de un cargo adicional de Amazon EKS correspondiente a la administración de las instancias en su nombre. Si luego decide suscribirse a un Savings Plans, este reducirá la tarifa de la instancia de EC2, mientras que el cargo adicional de Amazon EKS permanecerá inalterado.

Identificación de instancias administradas

Las instancias administradas se identifican con un valor verdadero en el campo Administrada. El proveedor de servicios se identifica en el campo Operador (en la consola) o en el campo `Principal` (en la CLI).

Utilice los siguientes procedimientos para identificar instancias administradas.

Console

Para identificar una instancia administrada

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione la instancia que desee revisar.
4. En la pestaña Detalles (si ha seleccionado la casilla de verificación) o en el área de resumen (si ha seleccionado el ID de la instancia), busque el campo Administrada.
   - El valor verdadero indica que se trata de una instancia administrada.
   - El valor falso indica que se trata de una instancia no administrada.
5. Si Administrada está establecido verdadero, el campo Operador muestra un valor que identifica al proveedor de servicios responsable de administrar la instancia. Por ejemplo, un valor de eks.amazonaws.com identifica a Amazon EKS como el proveedor de servicios.

AWS CLI

Para identificar una instancia administrada

Use el comando describe-instances y especifique el ID de la instancia.

```
aws ec2 describe-instances \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0 \
    --query Reservations[].Instances[].Operator
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado. Si `Managed` es `true`, la instancia es una instancia administrada y se incluye `Principal`. La entidad principal es el proveedor de servicios que administra la instancia. Por ejemplo, el valor `eks.amazonaws.com` identifica a Amazon EKS como el proveedor de servicios.

```
[
    {
        "Managed": true,
        "Principal": "eks.amazonaws.com"
    }
]
```

Búsqueda de las instancias administradas

Utilice el comando describe-instances y especifique el filtro `operator.managed` con el valor `true`. La opción `--query` muestra solo los ID de las instancias administradas.

```
aws ec2 describe-instances \
    --filters "Name=operator.managed,Values=true" \
    --query Reservations[*].Instances[].InstanceId
```

PowerShell

Para identificar una instancia administrada

Utilice el cmdlet Get-EC2Instance.

```
(Get-EC2Instance -InstanceId i-1234567890abcdef0).Instances.Operator
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
Managed Principal
------- ---------
True    eks.amazonaws.com
```

Búsqueda de las instancias administradas

Utilice el cmdlet Get-EC2Instance. En este ejemplo solo se muestran los ID de las instancias gestionadas.

```
(Get-EC2Instance -Filter @{Name="operator.managed";
 Values="true"}).Instances.InstanceId
```

Configuración de visibilidad de recursos administrada

Puede controlar si los recursos que los servicios de AWS aprovisionan en su nombre aparecen en las vistas de la consola de Amazon EC2 y en las operaciones de la lista de API.

¿Qué es la visibilidad de los recursos administrados?

Los servicios de AWS como Amazon EKS, Amazon ECS, WorkSpaces Core, AWS Lambda y Amazon Bedrock AgentCore aprovisionan y operan instancias de Amazon EC2 directamente en su cuenta. Estos servicios asumen la responsabilidad del escalado, los parches del sistema operativo, las actualizaciones de seguridad y la administración del ciclo de vida. Las instancias de Amazon EC2, las plantillas de lanzamiento de Amazon EC2, los volúmenes de Amazon EBS, las instantáneas y las interfaces de red (ENI) resultantes aparecen junto con los recursos administrados por el cliente en la consola y las API de Amazon EC2. La configuración de visibilidad de los recursos administrados le permite controlar si estos recursos administrados aparecen en sus vistas de recursos.

Tipos de recursos afectados

Tipo de recurso	Servicios que aprovisionan estos recursos	Descripción
Instancias de Amazon EC2	Nodos de trabajo de Amazon EKS, instancias de contenedores de Amazon ECS, entornos de ejecución de AWS Lambda, Amazon WorkSpaces Core, Amazon Bedrock AgentCore	Tipo de recurso principal afectado por la configuración de visibilidad
Plantillas de lanzamiento de Amazon EC2	Amazon EKS, Amazon ECS, Amazon WorkSpaces Core, Amazon Bedrock AgentCore	Plantillas de lanzamiento creadas por servicios gestionados
Volúmenes de Amazon EBS	Amazon EKS, Amazon ECS, Amazon WorkSpaces Core, Amazon Bedrock AgentCore y el lanzamiento rápido de Amazon EC2	Volúmenes adjuntos a instancias administradas

Tipo de recurso	Servicios que aprovisionan estos recursos	Descripción
Instantáneas de Amazon EBS	Lanzamiento rápido de Amazon EC2	Instantáneas administradas por el lanzamiento rápido de Amazon EC2
Interfaces de red (ENI)	Amazon EKS, Amazon ECS, AWS Lambda, Amazon WorkSpaces Core, Amazon Bedrock AgentCore y comprobaciones de estado de aplicaciones de Amazon EC2	Interfaces de red aprovisionadas para cargas de trabajo administradas

> **Note**
>
> De forma predeterminada, Amazon EC2 oculta los recursos administrados de las cuentas que no tenían recursos administrados antes de que estuviera disponible la configuración de visibilidad. Para las cuentas que ya tenían recursos administrados, Amazon EC2 establece la configuración de visibilidad en Visible para conservar los flujos de trabajo existentes. La configuración de visibilidad se aplica a todos los recursos administrados de una región, independientemente de cuándo se hayan creado. Puede cambiar la configuración de visibilidad en cualquier momento.

¿Por qué configurar los ajustes de visibilidad?

La configuración de los ajustes de visibilidad le permite personalizar la forma en que aparecen los recursos administrados en sus herramientas operativas. Los casos de uso comunes incluyen:

- Simplifique la gobernanza al reducir el número de recursos en los paneles de control de cumplimiento a solo los recursos administrados por el cliente.
- Reduzca el ruido en las herramientas de observabilidad que agregan métricas de Amazon EC2 en todas las instancias de una cuenta.
- Evite los falsos positivos en los escáneres de administración de la postura de seguridad en la nube (CSPM) (por ejemplo, Qualys) que identifican los recursos administrados como errores de configuración del cliente.

- En el caso de las instancias administradas, AWS es responsable de la configuración, los parches y el estado de las instancias de Amazon EC2. Al controlar la visibilidad, puede articular mejor el modelo de responsabilidad compartida con los usuarios finales.

> **Note**
>
> La configuración de visibilidad controla la visualización de los recursos en las vistas de la consola de AWS y en las operaciones de listas de API. No afectan a la facturación, al funcionamiento de los recursos ni a los permisos de acceso reales. Los recursos ocultos permanecen en pleno funcionamiento y son facturables.

Configurar la visibilidad de los recursos administrados

Puede configurar la visibilidad de los recursos administrados mediante la consola de Amazon EC2 o la AWS CLI.

Console

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Panel.
3. En la tarjeta de Atributos de la cuenta, en Configuración, seleccione Recursos administrados.
4. Elija Modificar.
5. En Visibilidad predeterminada, elija una de las siguientes opciones:
   - Oculto (predeterminado): oculta todos los recursos administrados.
   - Visible: muestra todos los recursos administrados.
6. Seleccione Modificar la visibilidad.

AWS CLI

Obtención de la configuración actual de la plataforma

Utilice el comando get-managed-resource-visibility para recuperar la configuración de visibilidad actual:

```
aws ec2 get-managed-resource-visibility
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
    "visibility": {
        "defaultVisibility": "hidden"
    }
}
```

Oculte todos los recursos administrados

Utilice el comando modify-managed-resource-visibility para ocultar todos los recursos administrados, independientemente del operador:

```
aws ec2 modify-managed-resource-visibility \
    --default-visibility "hidden"
```

Descubra los recursos administrados ocultos

Si se desactiva la visibilidad, se puede seguir accediendo a los recursos administrados. Los siguientes métodos los muestran según la demanda:

1. Consolas específicas del servicio: navegue hasta la consola de AWS servicio correspondiente (por ejemplo, la consola Amazon EKS) para ver las instancias aprovisionadas para ese servicio. La consola de servicio proporciona todos los detalles de todos los recursos que el servicio administra en su cuenta.
2. Consultas directas a la API: usa la API `describe-instances` con un parámetro de `instance-id` específico. Las consultas directas con identificadores de instancia conocidos devuelven resultados independientemente de la configuración de visibilidad. La configuración de visibilidad solo afecta a las operaciones de lista y filtrado. También se puede utilizar `describe-instances` con el parámetro `include-managed-resources` para detectar las instancias administradas.

> **Note**
>
> El mismo comportamiento de consulta directa por ID se aplica a todos los tipos de recursos afectados. Puede usar `describe-volumes`, `describe-launch-templates` y `describe-network-interfaces` con identificadores de recursos específicos para acceder a los recursos administrados ocultos de esos tipos.

Consideraciones de facturación

La configuración de visibilidad de los recursos administrados no afecta a la facturación. Las instancias administradas ocultas siguen apareciendo en los datos de facturación porque son recursos que se ejecutan en su cuenta, se aprovisionan en su nombre y siguen siendo totalmente facturables independientemente de la configuración de visibilidad.

Los recursos ocultos permanecen visibles en lo siguiente:

- AWSFacturas de
- AWSInformes de costo y uso de

> **Important**
>
> Las instancias administradas se aprovisionan en su cuenta y consumen recursos de procesamiento. Ocultarlas de las vistas de la consola no reduce los costos. Consulte la documentación de facturación específica del servicio (por ejemplo, los precios de Amazon EKS o los precios de Amazon ECS) para obtener más información sobre los cargos de las instancias administradas.

Limitaciones

- La configuración de visibilidad se aplica a toda la cuenta y afecta a todas las entidades principales de IAM de manera uniforme.
- No puede mostrar u ocultar los recursos administrados de forma selectiva por tipo de recurso o por el servicio que los creó. Por ejemplo, no puede elegir mostrar las instancias administradas creadas por Amazon EKS y ocultar las creadas por Lambda, Amazon ECS o Amazon WorkSpaces.

Introducción a las instancias administradas

Para comenzar con las instancias administradas, consulte la documentación de su proveedor de servicios preferido:

- Automatización de la infraestructura de clústeres con el modo automático de EKS en la Guía del usuario de Amazon EKS
- Instancias administradas de Amazon ECS en la Guía para desarrolladores de Amazon ECS

- Deploy managed instances en la Guía de planificación de WorkSpaces Core
- Instancias administradas de Lambda en la Guía para desarrolladores de Lambda
- Lanzamiento rápido de EC2 en esta guía
- Instancias de tiempo de ejecución de Bedrock AgentCore en la Guía para desarrolladores de Amazon Bedrock AgentCore

Utilice la virtualización anidada para ejecutar hipervisores en instancias de Amazon EC2

La virtualización anidada le permite ejecutar hipervisores como Hyper-V y KVM dentro de instancias virtuales de Amazon EC2. Las instancias EC2 virtuales no son instancias bare metal. Esta capacidad amplía la flexibilidad de virtualización al añadir soporte de virtualización a nivel de procesador a las instancias EC2 virtuales, lo que permite ejecutar un hipervisor en la instancia para crear y gestionar máquinas virtuales.

La virtualización anidada puede ayudar a ejecutar herramientas de desarrollo como Docker Desktop, Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2), emuladores de Android Studio o QEMU en su flujo de trabajo de desarrollo, ya que le permite elegir entre una amplia gama de tipos de instancias virtuales estándar de Amazon EC2 que cumplen con sus requisitos específicos de rendimiento y precio.

No se aplica ningún costo adicional por el uso de la virtualización anidada.

Contenido

- Funcionamiento
- Consideraciones
- Inicialice una instancia nueva con la virtualización anidada habilitada
- Configure una instancia existente para usar la virtualización anidada
- Cómo buscar tipos de instancia compatibles con la virtualización anidada

Funcionamiento

Las instancias de EC2 virtuales se ejecutan en un host físico que tiene el hipervisor Nitro. Para admitir la virtualización anidada, el sistema Nitro transfiere las extensiones del procesador, como el Intel VT-x, a las instancias para facilitar la ejecución de máquinas virtuales anidadas. La arquitectura de virtualización anidada consta de tres capas: la infraestructura física de AWS y el hipervisor Nitro

(L0), la instancia EC2 que ejecuta un hipervisor (L1) y una o más máquinas virtuales creadas dentro de esa instancia (L2).

Consideraciones

Antes de comenzar a usar la virtualización anidada, tenga en cuenta lo siguiente:

- Tipos de instancia compatibles: actualmente, la virtualización anidada es compatible con los siguientes tipos de instancia:
  - De uso general: M7i | M7i-flex | M8i | M8id | M8i-flex
  - Optimizadas para la computación: C7i | C7i-flex | C8i | C8id | C8i-flex
  - Optimizadas para memoria: R7i | R7iz | R8i | R8id | R8i-flex | X8i
  - Optimizadas para el almacenamiento: I7i | I7ie
- Hipervisores compatibles: actualmente, los hipervisores L1 compatibles son KVM e Hyper-V.
- Instancias de Windows: cuando se habilita la virtualización anidada en una instancia de Windows:
  - Protección de credenciales: el modo seguro virtual (VSM) se desactiva automáticamente.
  - Hibernación: no se admite la hibernación ni la reanudación de las instancias.
  - Límite de CPU: no se admite en instancias de Windows con más de 192 CPU, por ejemplo, `m8i.96xl`.
- Responsabilidades de seguridad: cuando se utiliza la virtualización anidada en instancias EC2, AWS es responsable de la «seguridad de la nube», lo que protege la infraestructura subyacente y mantiene los estrictos límites de aislamiento entre las instancias de EC2 que proporciona el sistema Nitro de AWS. Los clientes son responsables de la «seguridad en la nube», que incluye proteger el sistema operativo, el hipervisor, las máquinas virtuales anidadas, los sistemas operativos huéspedes, las aplicaciones y los datos dentro de las instancias de EC2.
- Rendimiento: AWS recomienda a los clientes que deseen ejecutar cargas de trabajo que requieran acceso a extensiones de virtualización de hardware y que sean sensibles al rendimiento o tengan requisitos estrictos de latencia que evalúen las instancias bare metal.

Inicialice una instancia nueva con la virtualización anidada habilitada

Al inicializar una nueva instancia, puede activar la virtualización anidada para ejecutar hipervisores y máquinas virtuales en ella.

Console

Para habilitar la virtualización anidada durante la inicialización de la instancia

1. Siga el procedimiento the section called “inicialización con el launch wizard de instancias” y configure la instancia según sea necesario.
2. Asegúrese de seleccionar un tipo de instancia compatible.
3. Expanda la sección Detalles avanzados y, para la virtualización anidada, seleccione Activar.
4. En el panel Resumen, revise la configuración de la instancia y, a continuación, elija Iniciar instancia.

AWS CLI

Para inicializar una instancia con la virtualización anidada

Utilice el comando run-instances.

```
aws ec2 run-instances \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --instance-type r8i.4xlarge \
    --cpu-options "NestedVirtualization=enabled" \
    --key-name my-key-pair
```

PowerShell

Para inicializar una instancia con la virtualización anidada

Utilice el comando New-EC2Instance.

```
New-EC2Instance `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -InstanceType r8i.4xlarge `
    -CpuOption @{NestedVirtualization='enabled'} `
    -KeyName my-key-pair
```

Configure una instancia existente para usar la virtualización anidada

Puede activar la virtualización anidada en una instancia de Amazon EC2 existente.

Requisitos previos

- La instancia debe encontrarse en el estado `stopped`.
- El tipo de instancia debe ser compatible con la virtualización anidada.

Console

Para habilitar la virtualización anidada en una instancia existente

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Elija la instancia que desea modificar en la tabla de instancias.
4. Seleccione Acciones, Configuración de instancia y Cambiar opciones de CPU.
5. En la página Cambiar opciones de CPU, para la virtualización anidada, elija una de las siguientes opciones:
   - Habilitar: activa la virtualización anidada para la instancia
   - Deshabilitar: desactiva la virtualización anidada de la instancia
6. Revise los cambios y luego seleccione Cambiar para aplicar las nuevas opciones de CPU.

AWS CLI

Para habilitar la virtualización anidada en una instancia existente

Primero detenga la instancia y, a continuación, utilice el comando modify-instance-cpu-options.

```
aws ec2 modify-instance-cpu-options \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --core-count 4 \
    --threads-per-core 2 \
    --nested-virtualization enabled
```

PowerShell

Para habilitar la virtualización anidada en una instancia existente

Primero detenga la instancia y, a continuación, utilice el comando Edit-EC2InstanceCPUOption.

```
Edit-EC2InstanceCpuOption `
```

```
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -CoreCount 4 `
    -ThreadsPerCore 2 `
    -NestedVirtualization enabled
```

Cómo buscar tipos de instancia compatibles con la virtualización anidada

Puede consultar qué tipos de instancia de Amazon EC2 son compatibles con la virtualización anidada. Puede realizar una consulta en todo Región de AWS o comprobar un tipo de instancia específico.

AWS CLI

Para obtener una lista de todas las familias de instancias compatibles con la virtualización anidada en una región

Utilice el comando describe-instance-types con el filtro `processor-info.supported-features` establecido en `nested-virtualization`:

```
aws ec2 describe-instance-types --region us-east-1 \
  --filters "Name=processor-info.supported-features,Values=nested-virtualization" \
  --query "InstanceTypes[].InstanceType" --output text \
  | tr '\t' '\n' | cut -d. -f1 | sort -u
```

Para comprobar si un tipo de instancia específico es compatible con la virtualización anidada

Utilice el comando describe-instance-types y consulte el campo `ProcessorInfo.SupportedFeatures` del tipo de instancia especificado:

```
aws ec2 describe-instance-types \
  --instance-types m8i.2xlarge \
  --query "InstanceTypes[].ProcessorInfo.SupportedFeatures"
```

Si el tipo de instancia es compatible con la virtualización anidada, la salida incluye `nested-virtualization`. De lo contrario, el comando devuelve una matriz vacía (`[]`).

PowerShell

Para obtener una lista de todas las familias de instancias compatibles con la virtualización anidada en una región

Utilice el comando Get-EC2InstanceType con el filtro `processor-info.supported-features` establecido en `nested-virtualization`:

```
Get-EC2InstanceType -Region us-east-1 -Filter @{ Name='processor-info.supported-
features'; Values='nested-virtualization' } |
  ForEach-Object { ($_.InstanceType -split '\.')[0] } |
  Sort-Object -Unique
```

Para comprobar si un tipo de instancia específico es compatible con la virtualización anidada

Utilice el comando Get-EC2InstanceType y consulte la propiedad `ProcessorInfo.SupportedFeatures` del tipo de instancia especificado:

```
(Get-EC2InstanceType -InstanceType m8i.2xlarge).ProcessorInfo.SupportedFeatures
```

Si el tipo de instancia es compatible con la virtualización anidada, la salida incluye `nested-virtualization`. De lo contrario, el comando no devuelve ningún resultado.

Opciones de facturación y compra de Amazon EC2

Puede usar las siguientes opciones para optimizar los costos de Amazon EC2:

- instancias bajo demanda: pague, por segundo, solo las instancias que lance.
- Savings Plans: reduzca los costos de Amazon EC2 comprometiéndose a una cantidad de uso constante, en USD por hora, durante un periodo de 1 o 3 años.
- Instancias reservadas: reduzca sus costos de Amazon EC2 comprometiéndose a tener una configuración de instancia coherente, incluido el tipo de instancia y la región, por un periodo de 1 o 3 años.
- instancias de spot: solicite instancias de EC2 no utilizadas, que pueden reducir sus costos de Amazon EC2 considerablemente.
- Dedicated Hosts (Hosts dedicados): pague por un host físico dedicado exclusivamente a ejecutar sus instancias y utilice sus propias licencias de software por socket, por núcleo o por VM para reducir costos.
- instancias dedicadas: pague por hora las instancias que se ejecutan en hardware de usuario único.
- Reservas de capacidad: reserva de capacidad para las instancias de EC2 en una zona de disponibilidad específica.

Si no puede comprometerse con una configuración de instancia específica, pero sí puede comprometerse con una cantidad de uso, compre Savings Plans para reducir los costos de las instancias bajo demanda. Si necesita una reserva de capacidad, compre instancias reservadas o reservas de capacidad para una zona de disponibilidad específica. bloques de capacidad se puede usar para reservar un clúster de instancias de GPU. Las instancias de spot son una opción rentable si es flexible con respecto a cuándo es necesario ejecutar las aplicaciones y si las aplicaciones se pueden interrumpir. Los hosts dedicados o las instancias dedicadas pueden ayudarlo a cumplir los requisitos de conformidad y reducir los costos mediante las licencias de software existentes vinculadas al servidor.

Para obtener más información, consulte Precios de Amazon EC2 y Instancias administradas por Amazon EC2.

Adquisición de instancias bajo demanda para Amazon EC2

Con instancias bajo demanda, paga la capacidad informática por segundo, sin compromisos a largo plazo. Tiene control total sobre el ciclo de vida de la instancia, puede decidir cuándo ejecutarla, detenerla, hibernarla, iniciarla, reiniciarla o terminarla.

No se requiere un compromiso a largo plazo al comprar instancias bajo demanda. Solo paga por los segundos que su instancias bajo demanda esté en estado `running`, con un mínimo de 60 segundos. El precio por segundo para una instancia bajo demanda en ejecución es fijo, y se muestra en la página de Precios bajo demanda, precios de Amazon EC2.

Recomendamos que use instancias bajo demanda para aplicaciones con cargas de trabajo irregulares a corto plazo que no pueden interrumpirse.

Para ahorros importantes en instancias bajo demanda, utilice los Savings Plans de AWS, Spot Instances o Información general sobre instancias reservadas para Amazon EC2.

Contenido

- Cuotas de las instancias bajo demanda
  - Monitoreo de las cuotas y uso de las instancias bajo demanda
  - Solicitud de un aumento de cuota.
- Consultar los precios de las instancias bajo demanda

Cuotas de las instancias bajo demanda

Existen cuotas en la cantidad de instancias bajo demanda en ejecución por Cuenta de AWS por región. Hay cuotas para la cantidad de instancias bajo demanda que se administran en términos de la cantidad de unidades de procesamiento central virtuales (CPU virtuales) que sus instancias bajo demanda en ejecución estén utilizando, sin importar el tipo de instancia. Cada tipo de cuota especifica el número máximo de CPU virtuales para una o más familias de instancias.

Su cuenta incluye las cuotas siguientes para las instancias bajo demanda. Las instancias con los estados pendiente, en parada, detenida y en hibernación no se tienen en cuenta para sus cuotas de instancia bajo demanda. Recuentos de reservas de capacidad hacia las cuotas de instancia bajo demanda, incluso si no se utilizan.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable
Ejecución de instancias DL bajo demanda	0	Sí
Ejecución de instancias F bajo demanda	0	Sí
Ejecución de las instancias G y VT bajo demanda	0	Sí
Ejecución de instancias HPC bajo demanda	0	Sí
Ejecución de instancias bajo demanda de memoria elevada	0	Sí
Ejecución de instancias Inf bajo demanda	0	Sí
Ejecución de instancias P bajo demanda	0	Sí
instancias estándar de ejecución bajo demanda (A, C, D, H, I, M, R, T, Z)	5	Sí
Ejecución de instancias Trn bajo demanda	0	Sí
Ejecución de instancias X bajo demanda	0	Sí

Para obtener información acerca de las diferentes familias, generaciones y tamaños de instancias, consulte la Guía de tipos de instancia de Amazon EC2.

Puede iniciar cualquier combinación de tipos de instancias que satisfagan las necesidades cambiantes de su aplicación, siempre y cuando la cantidad de CPU virtuales no supere la cuota de la cuenta. Por ejemplo, con una cuota de instancias estándar de 256 CPU virtuales, puede iniciar 32 instancias `m5.2xlarge` (CPU virtuales de 32 x 8) o 16 instancias `c5.4xlarge` (CPU virtuales de 16 x 16). Para obtener más información, consulte Límites instancia bajo demanda de EC2.

Tareas

- Monitoreo de las cuotas y uso de las instancias bajo demanda
- Solicitud de un aumento de cuota.

Monitoreo de las cuotas y uso de las instancias bajo demanda

Puede ver y administrar las cuotas de sus instancias bajo demanda utilizando los métodos siguientes.

Visualización de las cuotas actuales desde la consola de Service Quotas

1. Abra la consola de Service Quotas en https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/.
2. En la barra de navegación, seleccione una región.
3. En el campo de filtro, ingrese **`On-Demand`**.
4. La columna Valor de cuota aplicado muestra la cantidad máxima de CPU virtuales para cada tipo de cuota de instancia bajo demanda para su cuenta.

Para ver las cuotas actuales desde la consola de AWS Trusted Advisor

Abra la página Límites de servicio de la consola de AWS Trusted Advisor.

Para configurar alarmas de CloudWatch

Con la integración de métricas de Amazon CloudWatch, puede monitorear el uso de EC2 según sus cuotas. También puede configurar alarmas para recibir advertencias cuando se acerque a las cuotas. Para obtener más información, consulte Service Quotas y alarmas de Amazon CloudWatch en la Guía del usuario de Service Quotas.

Solicitud de un aumento de cuota.

Aunque Amazon EC2 aumenta automáticamente las cuotas de instancias bajo demanda en función del uso, puede solicitar un aumento de la cuota si es necesario. Por ejemplo, si tiene intención de iniciar más instancias de lo que permite su cuota actual, puede solicitar un aumento de la cuota mediante la consola de Service Quotas, tal como se describe en Cuotas de servicio de Amazon EC2.

Consultar los precios de las instancias bajo demanda

Puede utilizar la API del servicio de lista de precios o la API de lista de precios de AWS para consultar los precios de instancias bajo demanda. Para obtener más información, consulte Usar la lista de precios de AWS de la API en la Guía del usuario de AWS Billing.

Información general sobre instancias reservadas para Amazon EC2

> **Important**
>
> Recomendamos Savings Plans en lugar de instancias reservadas. Savings Plans es la forma más sencilla y flexible de ahorrar en los costos de computación de AWS y ofrece precios más bajos, con descuentos de hasta un 72 % respecto a los precios bajo demanda, al igual que las instancias reservadas. Sin embargo, los Savings Plans son diferentes a las instancias reservadas. Con las instancias reservadas, se compromete con una configuración de instancia específica, mientras que Savings Plans ofrece la flexibilidad de utilizar las configuraciones de instancia que mejor se adapten a sus necesidades. Con Savings Plans, se compromete a una cantidad de uso constante, medido en USD por hora. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Savings Plans de AWS.

Las instancias reservadas ofrecen un ahorro importante para sus costos de Amazon EC2 en comparación con los precios de las instancias bajo demanda. Las instancias reservadas no son instancias físicas, sino más bien un descuento de facturación que se aplica al uso de instancias bajo demanda en su cuenta. Estas instancias bajo demanda deben tener determinados atributos, como el tipo de instancia y la región, para poder aprovechar el descuento de facturación.


Temas de instancias reservadas

- Escenario de ejemplo de instancia reservada
- Variables clave que determinan los precios de instancia reservada

- instancias reservadas regionales y de zona (alcance)
- Tipos de instancias reservadas (clases de oferta)
- Cómo se aplican los descuentos de la instancia reservada.
- Utilizar su instancias reservadas
- Cómo funciona la facturación con instancias reservadas.
- Compra de instancias reservadas para Amazon EC2
- Venta de instancias reservadas para Amazon EC2 en el Marketplace de instancias reservadas
- Modificar instancias reservadas
- Intercambiar instancias reservadas convertibles
- Cuotas de instancia reservada

Escenario de ejemplo de instancia reservada

En el siguiente diagrama se muestra un escenario básico sobre la compra y el uso de instancias reservadas.



En este escenario, tiene una instancia a petición (T2) en ejecución en la cuenta, por la que actualmente está pagando tarifas bajo demanda. Compra una instancia reservada que coincide con los atributos de la instancia en ejecución y el beneficio de facturación se le aplica de forma inmediata. A continuación, compra una instancia reservada para una instancia C4. En la cuenta no tiene ninguna instancia en ejecución que coincida con los atributos de esta instancia reservada. En el paso final, inicia una instancia que coincide con los atributos de la instancia reservada C4 y el beneficio de facturación se le aplica de forma inmediata.

Variables clave que determinan los precios de instancia reservada

El precio de instancia reservada se determina en función de las siguientes variables clave.

Atributos de instancia

Una instancia reservada tiene cuatro atributos de instancia que determinan su precio.

- Tipo de instancia: por ejemplo, `m4.large`. Este atributo se compone de la familia de la instancia (por ejemplo, `m4`) y del tamaño de la instancia (por ejemplo, `large`).
- Región: región en la que se compra instancia reservada.
- Tenencia: indicia si la instancia se ejecuta en hardware compartido (predeterminado) o de un solo propietario (dedicado). Para obtener más información, consulte Instancias dedicadas de Amazon EC2.
- Plataforma: el sistema operativo; por ejemplo, Windows o Linux/Unix. Para obtener más información, consulte Selección de una plataforma.

Compromiso de plazo

Puede comprar una instancia reservada con un compromiso de un año o de tres años, la oferta de compromiso de tres años proporciona un descuento mayor.

- Un año: un año se define como 31 536 000 segundos (365 días).
- Tres años: tres años se definen como 94 608 000 segundos (1095 días).

Las instancias reservadas no se renuevan automáticamente; cuando caducan, usted puede seguir utilizando la instancia de EC2 sin interrupciones, aunque se le cobran las tarifas bajo demanda. En el ejemplo anterior, cuando caducan las instancias reservadas que cubren las instancias T2 y C4, usted vuelve a pagar las tarifas bajo demanda hasta que finalice las instancias o compre instancias reservadas nuevas que coincidan con los atributos de instancia.

> **Important**
>
> Una vez que adquiere una instancia reservada, no puede cancelar la compra. Sin embargo, puede modificar, intercambiar o vender la instancia reservada si cambian sus necesidades.

Opciones de pago

Las siguientes opciones de pago están disponibles para las instancias reservadas:

- Pago inicial total: se realiza un pago total al principio del plazo y no se aplicará ningún otro costo ni cargo por hora adicional el resto del plazo, independientemente de las horas de uso.
- Pago inicial parcial: una parte del costo se debe pagar de forma anticipada, y las demás horas del plazo se facturan con una tarifa por horas con descuento, independientemente de si se usa la instancia reservada o no.
- Sin pago inicial: se le cobra una tarifa por hora con descuento por cada hora dentro del plazo, independientemente de si usa la instancia reservada o no. No se requiere ningún pago inicial.

> **Note**
>
> Ninguna instancia de instancias reservadas sin gastos iniciales se basa en una obligación contractual de pagar mensualmente por el plazo completo de la reserva. Por este motivo, se requiere tener un historial de facturación exitoso para poder comprar instancias reservadas sin gastos iniciales.

En términos generales, puede ahorrar más dinero si elige un pago inicial más elevado para instancias reservadas. También puede encontrar instancias reservadas ofrecidas por vendedores externos a precios más bajos y plazos más cortos en el Marketplace de instancias reservadas. Para obtener más información, consulte Venta de instancias reservadas para Amazon EC2 en el Marketplace de instancias reservadas.

Clase de oferta

Si sus necesidades computacionales cambian, puede modificar o intercambiar la instancia reservada según la clase de oferta.

- Estándar: ofrecen el descuento más importante, pero solo se pueden modificar. Estándar instancias reservadas no se puede intercambiar.
- Convertible: ofrecen un descuento inferior a las instancias reservadas estándar, pero se pueden cambiar por otra instancia reservada convertible con distintos atributos de instancia. Las instancias reservadas convertibles también se pueden modificar.

Para obtener más información, consulte Tipos de instancias reservadas (clases de oferta).

> **Important**
>
> Una vez que adquiere una instancia reservada, no puede cancelar la compra. Sin embargo, puede modificar, intercambiar o vender la instancia reservada si cambian sus necesidades.

Para obtener más información, consulte la página de Precios de instancias reservadas de Amazon EC2.

instancias reservadas regionales y de zona (alcance)

Cuando se compra una instancia reservada, determina el alcance de la instancia reservada. El alcance es regional o de zona.

- Regional: cuando adquiere una instancia reservada para una región, se denomina instancia reservada regional.
- De zona: al adquirir una instancia reservada para una zona de disponibilidad específica, a esta instancia se la denomina instancia reservada de zona.

El alcance no afecta el precio. Usted paga el mismo precio por un regional o zonal instancia reservada. Para obtener más información acerca de instancia reservada precios, consulte Variables clave que determinan los precios de instancia reservada y Precios de instancias reservadas de Amazon EC2.

Para obtener más información sobre cómo especificar el ámbito de una instancia reservada, consulte Atributos de IR, concretamente el punto Zona de disponibilidad.

Diferencias entre instancias reservadas regionales y de zona

En la siguiente tabla se enumeran algunas de las principales diferencias entre las instancias reservadas regionales y las instancias reservadas de zona:

	instancias reservadas regionales	instancias reservadas de zona
Reservar capacidad	Una instancia reservada regional no reserva capacidad.	Una instancia reservada de zona reserva capacidad en

	instancias reservadas regionales	instancias reservadas de zona
		la zona de disponibilidad especificada.
Flexibilidad de zona de disponibilidad	El descuento de la instancia reservada se aplica al uso de la instancia en cualquier zona de disponibilidad de una región especificada.	Sin flexibilidad de zona de disponibilidad — el descuento de la instancia reservada se aplica al uso de la instancia solo en la zona de disponibilidad especificada.
Flexibilidad del tamaño de instancias	El descuento de instancia reservada se aplica al uso de instancia dentro de la familia de instancias, con independencia del tamaño. Solo se admiten en las instancias reservadas de Amazon Linux/Unix con tenencia predeterminada. Para obtener más información, consulte Flexibilidad del tamaño de la instancia determinada por el factor de normalización.	Sin flexibilidad del tamaño de instancias: el descuento de las instancias reservadas se aplica únicamente al uso de instancias de la familia y el tamaño especificados.
Poner en cola una compra	Puede poner en cola las compras de instancias reservadas regionales.	No puede poner en cola las compras de instancias reservadas zonales.

Para obtener más información y ejemplos, consulte Cómo se aplican los descuentos de la instancia reservada..

Tipos de instancias reservadas (clases de oferta)

La clase de oferta de un instancia reservada es estándar o convertible. Un estándar instancia reservada proporciona un descuento más significativo que un convertible instancia reservada, pero no se puede intercambiar un estándar instancia reservada. Puede intercambiar convertible instancias reservadas. Puede modificar estándar y convertible instancias reservadas.

La configuración de un instancia reservada comprende un único tipo de instancia, plataforma, alcance y tenencia durante un plazo. Si sus necesidades informáticas cambian, es posible que pueda modificar o intercambiar su instancia reservada.

Diferencias entre estándar y convertible instancias reservadas

A continuación se muestran las diferencias entre estándar y convertible instancias reservadas.

	instancia reservada estándar	Convertible Reserved Instance
Modificar instancias reservadas	Algunos atributos se pueden modificar. Para obtener más información, consulte Modificar instancias reservadas.	Algunos atributos se pueden modificar. Para obtener más información, consulte Modificar instancias reservadas.
Intercambio de instancias reservadas	No se puede intercambiar.	Se puede intercambiar durante el plazo por otra instancia reservada convertible con nuevos atributos, como la familia de instancias, el tipo de instancia, la plataforma, el alcance o la tenencia. Para obtener más información, consulte Intercambiar instancias reservadas convertibles.
Vender en el Marketplace de instancias reservadas	Se puede vender en el Marketplace de instancias reservadas.	No se puede vender en el Marketplace de instancias reservadas.

	instancia reservada estándar	Convertible Reserved Instance
Comprar en el Marketplace de instancias reservadas	Se puede comprar en el Marketplace de instancias reservadas.	No se puede comprar en el Marketplace de instancias reservadas.

Cómo se aplican los descuentos de la instancia reservada.

Las instancias reservadas no son instancias físicas, sino más bien un descuento de facturación que se aplica a la ejecución de instancias bajo demanda en su cuenta. Las instancias bajo demanda deben tener determinadas especificaciones de las instancias reservadas para poder aprovechar el descuento de facturación.

Si compra una instancia reservada y ya tiene una instancia bajo demanda en ejecución que coincide con las especificaciones de la instancia reservada, el beneficio de facturación se aplica de forma inmediata y automática. No es necesario reiniciar las instancias. Si no tiene una instancia bajo demanda válida en ejecución, lance una instancia bajo demanda con las mismas especificaciones que su instancia reservada. Para obtener más información, consulte Utilizar su instancias reservadas.

La clase de oferta (estándar o convertible) de la instancia reservada no afecta a la forma en que se aplica el descuento de facturación.

Temas

- Aplicación de las instancias reservadas de zona
- Aplicación de las instancias reservadas regionales
- Flexibilidad del tamaño de instancias
- Ejemplos de aplicación de instancias reservadas

Aplicación de las instancias reservadas de zona

Una instancia reservada que se compra para reservar capacidad en una zona de disponibilidad específica se denomina instancia reservada zonal.

- El descuento de la instancia reservada se aplica al uso compatible de la instancia en dicha zona de disponibilidad.

- Los atributos (tenencia, plataforma, zona de disponibilidad, familia de instancia y tamaño de instancia) de las instancias en ejecución deben coincidir con los de las instancias reservadas.

Por ejemplo, si adquiere dos instancias reservadas estándar `c4.xlarge` de Linux/Unix con tenencia predeterminada en la zona de disponibilidad us-east-1a, puede haber hasta dos instancias `c4.xlarge` de Linux/Unix con tenencia predeterminada en ejecución en la zona de disponibilidad us-east-1a que se beneficien del descuento por instancia reservada.

Aplicación de las instancias reservadas regionales

Una instancia reservada que se compra para una región se denomina instancia reservada regional y proporciona flexibilidad de zona de disponibilidad y tamaño de la instancia.

- El descuento de la instancia reservada se aplica al uso de la instancia en cualquier zona de disponibilidad en dicha región.
- El descuento de instancia reservada se aplica al uso de instancia dentro de la familia de instancias, con independencia del tamaño. Esto se conoce como flexibilidad de tamaño de instancia.

Flexibilidad del tamaño de instancias

Con la flexibilidad del tamaño de instancia, el descuento de instancia reservada se aplica al uso de instancias que tienen la misma familia. La instancia reservada se aplica desde el tamaño de instancia más pequeño al más grande dentro de la familia de instancias, en función del factor de normalización. Para ver un ejemplo de cómo se aplica el descuento de instancia reservada, consulte Escenario 2: instancias reservadas en una única cuenta mediante el factor de normalización.

Limitaciones

- Permitida: la flexibilidad del tamaño de las instancias solo se admite para las instancias reservadas regionales.
- No permitida: no se admite la flexibilidad del tamaño de las instancias en las siguientes instancias reservadas:
  - instancias reservadas que se adquieren para una zona de disponibilidad específica (instancias reservadas de zona)
  - Instancias reservadas para las instancias G4ad, G4dn, G5, G5g, G6, G6e, G6f, Gr6, Gr6f, hpc7a, P5, Inf1, Inf2, u7i-6tb y u7i-8tb

- instancias reservadas para Windows Server, Windows Server con SQL Standard, Windows Server con SQL Server Enterprise, Windows Server con SQL Server Web, RHEL y SUSE Linux Enterprise Server.
- instancias reservadas con tenencia dedicada

Flexibilidad del tamaño de la instancia determinada por el factor de normalización


La flexibilidad de tamaño de la instancia está determinada por el factor de normalización del tamaño de la instancia. El descuento se aplica total o parcialmente a las instancias en ejecución de la misma familia de instancias, según el tamaño de instancia de la reserva, en cualquier zona de disponibilidad en la región. Los únicos atributos que deben coincidir son la familia de instancias, la tenencia y la plataforma.

La siguiente tabla describe los diferentes tamaños dentro de una familia de instancias junto con el correspondiente factor de normalización. Esta escala se usa para aplicar la tarifa con descuento de las instancias reservadas al uso normalizado de la familia de instancias.


Tamaño de instancia	Factor de normalización
nano	0,25
micro	0,5
small	1
medium	2
large	4
xlarge	8
2xlarge	16
3xlarge	24
4xlarge	32
6xlarge	48
8xlarge	64

Tamaño de instancia	Factor de normalización
9xlarge	72
10xlarge	80
12xlarge	96
16xlarge	128
18xlarge	144
24xlarge	192
32xlarge	256
48xlarge	384
56xlarge	448
96xlarge	768
112xlarge	896

Por ejemplo, una instancia `t2.medium` tiene un factor de normalización de 2. Si adquiere una instancia reservada de Amazon Linux/Unix con tenencia predeterminada `t2.medium` en la región US East (N. Virginia) y tiene dos instancias `t2.small` en ejecución en su cuenta en dicha región, el beneficio de facturación se aplica en su totalidad a las dos instancias.



O, si tiene una instancia `t2.large` en ejecución en su cuenta en la región US East (N. Virginia), el beneficio de facturación se aplica al 50 % del uso de la instancia.



El factor de normalización también se aplica cuando se modifican las instancias reservadas. Para obtener más información, consulte Modificar instancias reservadas.

Factor de normalización para instancias bare metal

La flexibilidad de tamaño de la instancia también se aplica a instancias bare metal dentro de la familia de instancias. Si tiene instancias reservadas de Amazon Linux/Unix regionales con tenencia compartida en instancias bare metal, puede beneficiarse del ahorro de instancia reservada con la misma familia de instancias. Lo contrario también es cierto: si tiene instancias reservadas de Amazon Linux/Unix regionales con tenencia compartida en instancias en la misma familia que la instancia bare metal, puede beneficiarse del ahorro de instancia reservada en instancias sin sistema operativo.

Los tamaños de instancia `metal` no tienen un único factor de normalización. Una instancia bare metal tiene el mismo factor de normalización que el tamaño de instancia virtualizado equivalente dentro de la misma familia de instancias. Por ejemplo, una instancia `i3.metal` tiene el mismo factor de normalización que una instancia `i3.16xlarge`.

Tamaño de instancia	Factor de normalización
`a1.metal`	32
`m5zn.metal` | `x2iezn.metal` `z1d.metal`	96
`c6g.metal` | `c6gd.metal` | `i3.metal` | `m6g.metal` | `m6gd.metal` | `r6g.metal` | `r6gd.metal` | `x2gd.metal`	128
`c5n.metal`	144

Tamaño de instancia	Factor de normalización
c5.metal | c5d.metal | i3en.metal | m5.metal | m5d.metal | m5dn.metal | m5n.metal | r5.metal | r5b.metal | r5d.metal | r5dn.metal | r5n.metal	192
c6i.metal | c6id.metal | m6i.metal | m6id.metal | r6d.metal | r6id.metal	256
u-18tb1.metal | u-24tb1.metal	448
u-6tb1.metal | u-9tb1.metal | u-12tb1.metal	896

Por ejemplo, una instancia `i3.metal` tiene un factor de normalización de 128. Si compra una instancia reservada de Amazon Linux/Unix con tenencia predeterminada `i3.metal` en la US East (N. Virginia), el beneficio de facturación puede aplicarse como se indica a continuación:

- Si tiene una `i3.16xlarge` en ejecución en su cuenta en dicha región, el beneficio de facturación se aplica por completo a la instancia `i3.16xlarge` (factor de normalización `i3.16xlarge` = 128).
- O, si tiene dos instancias `i3.8xlarge` en ejecución en su cuenta en dicha región, el beneficio de facturación se aplica por completo a ambas instancias `i3.8xlarge` (factor de normalización `i3.8xlarge` = 64).
- O, si tiene cuatro instancias `i3.4xlarge` en ejecución en su cuenta en dicha región, el beneficio de facturación se aplica por completo a las cuatro instancias `i3.4xlarge` (factor de normalización `i3.4xlarge` = 32).

Lo opuesto también es cierto. Por ejemplo, si adquiere dos instancias reservadas de Amazon Linux/Unix con tenencia predeterminada `i3.8xlarge` en la US East (N. Virginia) y tiene una instancia `i3.metal` en ejecución en dicha región, el beneficio de facturación se aplica en su totalidad a la instancia `i3.metal`.

Ejemplos de aplicación de instancias reservadas

Los siguientes escenarios cubren las formas en las que se aplican las instancias reservadas.

- Escenario 1: instancias reservadas en una única cuenta

- Escenario 2: instancias reservadas en una única cuenta mediante el factor de normalización
- Escenario 3: instancias reservadas regionales en cuentas vinculadas
- Escenario 4: instancias reservadas regionales en una cuenta vinculada

Escenario 1: instancias reservadas en una única cuenta

Se están ejecutando las siguientes instancias bajo demanda en una cuenta A:

- 4 x instancias con tenencia predeterminada de Linux `m3.large` en la zona de disponibilidad us-east-1a
- 2 x instancias `m4.xlarge` Amazon Linux con tenencia predeterminada en la zona de disponibilidad us-east-1b
- 1 x instancia `c4.xlarge` Amazon Linux con tenencia predeterminada en la zona de disponibilidad us-east-1c

Compra las siguientes instancias reservadas en la cuenta A:

- 4 instancias reservadas `m3.large` de Linux con tenencia predeterminada en la zona de disponibilidad us-east-1a (se reserva la capacidad).
- 4 instancias reservadas `m4.large` de Amazon Linux con tenencia predeterminada en la región us-east-1
- 1 instancias reservadas `c4.large` de Amazon Linux con tenencia predeterminada en la región us-east-1

Los beneficios de la instancia reservada se aplican de la siguiente forma:

- El descuento y la reserva de capacidad de las cuatro instancias reservadas `m3.large` zonales se usan para las cuatro instancias `m3.large` porque los atributos (tamaño de instancia, región, plataforma, tenencia) entre ellas coinciden.
- Las instancias reservadas `m4.large` regionales proporcionan flexibilidad de zona de disponibilidad y de tamaño de instancia, ya que son instancias reservadas de Amazon Linux regionales con tenencia predeterminada.

  Una instancia `m4.large` es equivalente a 4 unidades normalizadas/hora.

Ha comprado cuatro instancias reservadas `m4.large` regionales y, en total, equivalen a 16 unidades normalizadas/hora (4x4). La cuenta A tiene dos instancias `m4.xlarge` en ejecución, lo que equivale a 16 unidades normalizadas/hora (2x8). En este caso, las cuatro instancias reservadas regionales `m4.large` proporcionan el beneficio de facturación total al uso de las dos instancias `m4.xlarge`.

- La instancia reservada `c4.large` regional de us-east-1 proporciona flexibilidad de zona de disponibilidad y de tamaño de instancia, ya que es una instancia reservada de Amazon Linux regional con tenencia predeterminada y se aplica a la instancia `c4.xlarge`. Una instancia `c4.large` es equivalente a 4 unidades normalizadas/hora y una instancia `c4.xlarge` es equivalente a 8 unidades normalizadas/hora.

  En este caso, la instancia reservada `c4.large` regional proporciona beneficios parciales al uso de instancias `c4.xlarge`. Esto se debe a que la instancia reservada `c4.large` es equivalente a 4 unidades normalizadas/hora de uso, pero la instancia `c4.xlarge` requiere 8 unidades normalizadas/hora. Por consiguiente, el descuento de facturación de la instancia reservada `c4.large` se aplica al 50 % del uso de `c4.xlarge`. El uso restante de `c4.xlarge` se cobra según la tarifa bajo demanda.

Escenario 2: instancias reservadas en una única cuenta mediante el factor de normalización

Se están ejecutando las siguientes instancias bajo demanda en una cuenta A:

- 2 x instancias `m3.xlarge` Amazon Linux con tenencia predeterminada en la zona de disponibilidad us-east-1a
- 2 x instancias `m3.large` Amazon Linux con tenencia predeterminada en la zona de disponibilidad us-east-1b

Compra las siguientes instancias reservadas en la cuenta A:

- 1 x instancia reservada `m3.2xlarge` de Amazon Linux con tenencia predeterminada en la región us-east-1

Los beneficios de la instancia reservada se aplican de la siguiente forma:

- La instancia reservada `m3.2xlarge` regional de us-east-1 proporciona flexibilidad de zona de disponibilidad y de tamaño de instancia, ya que es una instancia reservada de Amazon Linux

regional con tenencia predeterminada. Se aplica en primer lugar a las instancias `m3.large` y, a continuación, a las instancias `m3.xlarge`, porque se aplica desde el tamaño de instancia más pequeño al más grande dentro de la familia de instancias según el factor de normalización.

Una instancia `m3.large` es equivalente a 4 unidades normalizadas/hora.

Una instancia `m3.xlarge` es equivalente a 8 unidades normalizadas/hora.

Una instancia `m3.2xlarge` es equivalente a 16 unidades normalizadas/hora.

El beneficio prestación se aplica de la siguiente manera:

La instancia reservada `m3.2xlarge` regional proporciona beneficios completos a 2 x `m3.large` uso, porque en conjunto estas instancias representan 8 unidades/hora normalizadas. Esto deja 8 unidades/hora normalizadas para aplicarse a las instancias `m3.xlarge`.

Con las 8 unidades normalizadas restantes por hora, la instancia reservada `m3.2xlarge` regional proporciona todos los beneficios a 1 x uso de `m3.xlarge`, porque cada instancia `m3.xlarge` es equivalente a 8 unidades normalizadas/hora. El uso restante de `m3.xlarge` se cobra según la tarifa bajo demanda.

Escenario 3: instancias reservadas regionales en cuentas vinculadas

Las instancias reservadas se aplican primero al uso dentro de la cuenta de compra y, a continuación, al uso aplicable en cualquier otra cuenta en la organización. Para obtener más información, consulte instancias reservadas y la facturación unificada. En cuanto a las instancias reservadas regionales que ofrecen flexibilidad de tamaño de las instancias, el beneficio se aplica desde el tamaño de instancia más pequeño al más grande dentro de la familia de instancias.

Se están ejecutando las siguientes instancias bajo demanda en una cuenta A (la cuenta de compra):

- 2 x instancias con tenencia predeterminada de Linux `m4.xlarge` en la zona de disponibilidad us-east-1a
- 1 x instancia con tenencia predeterminada de Linux `m4.2xlarge` en la zona de disponibilidad us-east-1b
- 2 x instancias con tenencia predeterminada de Linux `c4.xlarge` en la zona de disponibilidad us-east-1a
- 1 x instancia con tenencia predeterminada de Linux `c4.2xlarge` en la zona de disponibilidad us-east-1b

Otro cliente está ejecutando las siguientes instancias bajo demanda en la cuenta B — una cuenta vinculada:

- 2 x instancias con tenencia predeterminada de Linux `m4.xlarge` en la zona de disponibilidad us-east-1a

Compra las siguientes instancias reservadas regionales en la cuenta A:

- 4 instancias reservadas `m4.xlarge` de Linux con tenencia predeterminada en la región us-east-1
- 2 instancias reservadas `c4.xlarge` de Linux con tenencia predeterminada en la región us-east-1

Los beneficios de la instancia reservada regional se aplican de la siguiente forma:

- El descuento de las cuatro instancias reservadas `m4.xlarge` lo utilizan las dos instancias `m4.xlarge` y la instancia `m4.2xlarge` única de la cuenta A (la cuenta de compra). Las tres instancias tienen atributos coincidentes (familia de instancia, región, plataforma, tenencia). El descuento se aplica a instancias en la cuenta de compra (cuenta A) primero, incluso aunque la cuenta B (cuenta vinculada) tenga dos `m4.xlarge` que también coinciden con las instancias reservadas. No hay reserva de capacidad ya que las instancias reservadas son instancias reservadas regionales.
- El descuento de las dos instancias reservadas `c4.xlarge` se aplica a las dos instancias `c4.xlarge`, ya que su tamaño de instancia es más pequeño que el de la instancia `c4.2xlarge`. No hay reserva de capacidad ya que las instancias reservadas son instancias reservadas regionales.

Escenario 4: instancias reservadas regionales en una cuenta vinculada

En general, las instancias reservadas que son propiedad de una cuenta se aplican primero al uso dentro de esa cuenta. No obstante, si hay instancias reservadas sin usar aplicables para una zona de disponibilidad específica (instancias reservadas zonales) en otras cuentas de la organización, se aplicarán a la cuenta antes que las instancias reservadas regionales propiedad de la cuenta. Esto se hace para garantizar un uso máximo de las instancia reservada y una factura reducida. A efectos de facturación, todas las cuentas de la organización se tratan como una sola. El siguiente ejemplo puede ayudar a explicarlo.

Se está ejecutando la siguiente instancia a petición en una cuenta A (la cuenta de compra):

- 1 x instancia con tenencia predeterminada de Linux `m4.xlarge` en la zona de disponibilidad us-east-1a

Un cliente está ejecutando la siguiente instancia a petición en una cuenta B vinculada:

- 1 x instancia con tenencia predeterminada de Linux `m4.xlarge` en la zona de disponibilidad us-east-1b

Compra las siguientes instancias reservadas regionales en la cuenta A:

- 1 instancia reservada `m4.xlarge` de Linux con tenencia predeterminada en la región us-east-1

Un cliente también adquiere las siguientes instancias reservadas zonales en la cuenta C vinculada:

- 1 instancias reservadas `m4.xlarge` de Linux con tenencia predeterminada en la zona de disponibilidad us-east-1a

Los beneficios de la instancia reservada se aplican de la siguiente forma:

- El descuento de la instancia reservada `m4.xlarge` zonal propiedad de la cuenta C se aplica al uso de `m4.xlarge` en la cuenta A.
- El descuento de la instancia reservada `m4.xlarge` regional propiedad de la cuenta A se aplica al uso de `m4.xlarge` en la cuenta B.
- Si la instancia reservada regional propiedad de la cuenta A se aplicó primero al uso en la cuenta A, la instancia reservada zonal propiedad de la cuenta C permanece sin usarse, y el uso en la cuenta B se cobra a las tarifas bajo demanda.

Para obtener más información, consulte Understanding your reservations en el AWS Cost and Usage Report.

> **Note**
>
> Las instancias reservadas de zona reservan capacidad solo para la cuenta propietaria y no se pueden compartir con otras Cuentas de AWS. Si necesita compartir la capacidad con

otras Cuentas de AWS, utilice Cómo reservar capacidad de computación con las reservas de capacidad bajo demanda de EC2.

Utilizar su instancias reservadas

Las instancias reservadas se aplican de forma automática a las instancias bajo demanda en ejecución siempre que las especificaciones coincidan. Si no tiene instancias bajo demanda en ejecución que coincidan con las especificaciones de la instancia reservada, la instancia reservada no se utilizará hasta que lance una instancia con las especificaciones requeridas.

Si va a iniciar una instancia para aprovechar los beneficios de facturación de una instancia reservada, asegúrese de que especifica la siguiente información durante la configuración de la instancia bajo demanda:

Plataforma

Debe especificar una Imagen de máquina de Amazon (AMI) que coincida con la plataforma (descripción del producto) de la instancia reservada. Por ejemplo, si especificó `Linux/UNIX` para la instancia reservada, puede iniciar una instancia desde una AMI de Amazon Linux o una AMI de Ubuntu.

Tipo de instancia

Si ha adquirido una instancia reservada zonal, debe especificar el mismo tipo de instancia que su instancia reservada; por ejemplo, `t3.large`. Para obtener más información, consulte Aplicación de las instancias reservadas de zona.

Si ha adquirido una instancia reservada regional, debe especificar un tipo de instancia de la misma familia de instancias que el tipo de instancia de la instancia reservada. Por ejemplo, si especificó `t3.xlarge` para la instancia reservada, debe iniciar la instancia desde la familia T3, pero puede especificar cualquier tamaño, por ejemplo, `t3.medium`. Para obtener más información, consulte Aplicación de las instancias reservadas regionales.

Zona de disponibilidad

Si ha comprado una instancia reservada zonal para una zona de disponibilidad especifica, debe iniciar la instancia en la misma zona de disponibilidad.

Si ha comprado una instancia reservada regional, puede iniciar la instancia en cualquier zona de disponibilidad en la región que haya especificado para la instancia reservada.

Propiedad

La tenencia (`dedicated` o `shared`) de la instancia debe coincidir con la tenencia de la instancia reservada. Para obtener más información, consulte Instancias dedicadas de Amazon EC2.

Para ver ejemplos sobre cómo se aplican las instancias reservadas a las instancias bajo demanda en ejecución, consulte Cómo se aplican los descuentos de la instancia reservada.. Para obtener más información, consulte ¿Por qué no se aplican mis instancias reservadas de Amazon EC2 a mi facturación de AWS de la forma que esperaba?

Puede utilizar varios métodos para iniciar las instancias bajo demanda que utilizan el descuento de instancia reservada. Para obtener información acerca de los distintos métodos de inicialización, consulte Lanzamiento de una instancia de Amazon EC2. Puede utilizar Amazon EC2 Auto Scaling para iniciar una instancia. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling.

Cómo funciona la facturación con instancias reservadas.

Todas las instancias reservadas le proporcionan un descuento en comparación con el precio bajo demanda. Con las instancias reservadas paga por todo el plazo independientemente del uso real. Puede elegir pagar por la instancia reservada con un pago inicial, un pago inicial parcial o mensualmente, en función de la opción de pago especificada para la instancia reservada.

Cuando las instancias reservadas caducan, se le cobran las tarifas bajo demanda por el uso de instancias de EC2. Puede poner en cola una instancia reservada para comprarla con tres años por adelantado. Esto contribuirá a garantizar que no sufra una interrupción de la cobertura. Para obtener más información, consulte Poner en cola su compra.

La Nivel gratuito de AWS está disponible para el nuevo Cuentas de AWS. Si está utilizando Nivel gratuito de AWS para ejecutar instancias de Amazon EC2 y compra una instancia reservada, se le cobrará de acuerdo con las directrices de precio estándar. Para obtener más información, consulte Nivel gratuito de AWS.

Contenido

- Facturación por uso
- Visualización de su factura
- instancias reservadas y la facturación unificada
- Capas de precios de descuento por instancia reservada

Facturación por uso

Las instancias reservadas se facturan por cada hora de reloj durante el plazo seleccionado, independientemente de si se está ejecutando la instancia. Cada hora de reloj comienza en la hora (cero minutos y cero segundos después de la hora) de un reloj estándar de 24 horas. Por ejemplo, de la 1:00:00 a la 1:59:59 es una hora de reloj. Para obtener más información acerca de los estados de las instancias, consulte Cambios de estado de una instancia de Amazon EC2.

El beneficio de facturación de una instancia reservada se aplica a una instancia en ejecución por segundos. La facturación por segundos está disponible para instancias que utilizan una distribución de Linux de código abierto como, por ejemplo, Amazon Linux y Ubuntu. La facturación por hora se utiliza para distribuciones comerciales de Linux como, por ejemplo, Red Hat Enterprise Linux y SUSE Linux Enterprise Server.


Un beneficio de facturación de instancia reservada puede aplicarse a un máximo de 3600 segundos (una hora) de uso de instancia por hora de reloj. Puede ejecutar al mismo tiempo varias instancias, pero solo puede recibir el beneficio del descuento de instancia reservada por un total de 3600 segundos por hora de reloj; el uso de instancias que supere esos 3600 segundos en una hora de reloj se facturará según la tarifa bajo demanda.

Por ejemplo, si compra una instancia reservada `m4.xlarge` y ejecuta cuatro instancias `m4.xlarge` al mismo tiempo durante una hora, una instancia se cobrará como una hora de uso de instancia reservada, mientras que las tres instancias restantes se cobrarán como tres horas de uso bajo demanda.

Sin embargo, si compra una instancia reservada `m4.xlarge` y ejecuta cuatro instancias `m4.xlarge` durante 15 minutos (900 segundos) cada una dentro de la misma hora, el tiempo de ejecución total de las instancias será de una hora, lo que supondrá una hora de uso de instancia reservada y 0 horas de uso bajo demanda.



Si hay varias instancias válidas ejecutándose al mismo tiempo, el beneficio de facturación de instancia reservada se aplica a todas las instancias al mismo tiempo hasta un máximo de 3600 segundos de hora de reloj; a partir de ese momento, se aplican tarifas bajo demanda.



La opción Cost Explorer (Explorador de costos) de la consola de Billing and Cost Management le permite analizar los ahorros conseguidos en comparación con la ejecución de instancias bajo demanda. Las preguntas frecuentes sobre las instancias reservadas incluyen un ejemplo de un cálculo de valores de lista.

Si cierra su cuenta de AWS, se detiene la facturación bajo demanda por sus recursos. No obstante, si tiene instancias reservadas en su cuenta, continuará recibiendo una factura por ellas hasta que caduquen.

Visualización de su factura

Encontrará más información sobre los cargos y las cuotas aplicados a su cuenta en la consola de Administración de facturación y costos de AWS.

- El Dashboard (Panel) muestra un resumen de gastos de la cuenta.
- En la página Bills (Facturas), en Details (Detalles), amplíe la sección Elastic Compute Cloud y la región para obtener información sobre la facturación de las instancias reservadas.

Puede ver los cargos online o puede descargar un archivo CSV.

También puede realizar el seguimiento del uso de la instancia reservada mediante el informe de costo y uso de AWS. Para obtener más información, consulte Cómo comprender las reservas.

instancias reservadas y la facturación unificada

Los beneficios de precio de las instancias reservadas se comparten cuando la cuenta de adquisición es parte de un conjunto de cuentas facturadas en una sola cuenta del pagador de facturación unificada. El uso de instancias entre todas las cuentas miembro se acumula mensualmente en la cuenta del pagador. Por lo general, esta modalidad es útil para empresas en las que hay diferentes

equipos o grupos funcionales; de este modo, se aplica la lógica normal de instancia reservada para calcular la factura. Para obtener más información, consulte Facturación unificada para AWS Organizations.

Si cierra la cuenta que compró la instancia reservada, se cobrará dicha instancia en la cuenta del pagador hasta que se venza. Luego de que la cuenta cerrada se elimine de forma permanente al cabo de los 90 días, las cuentas miembro dejan de beneficiarse del descuento en la facturación de la instancia reservada.

> **Note**
>
> Las instancias reservadas de zona reservan capacidad solo para la cuenta propietaria y no se pueden compartir con otras Cuentas de AWS. Si necesita compartir la capacidad con otras Cuentas de AWS, utilice Cómo reservar capacidad de computación con las reservas de capacidad bajo demanda de EC2.

Capas de precios de descuento por instancia reservada

Si su cuenta reúne los requisitos para una capa de precios de descuento, automáticamente recibe descuentos en las cuotas de pago adelantado o de uso de instancias para las adquisiciones de instancia reservada que realice dentro de ese nivel de capa a partir de ese punto. Para poder optar a un descuento, el valor de lista de las instancias reservadas de la región debe ser de 500 000 USD o más.

Se aplican las siguientes reglas:

- Las capas de precios y los descuentos relacionados solo se aplican a las compras de instancias reservadas estándar de Amazon EC2.
- Las capas de precios no se aplican a las instancias reservadas para Windows con SQL Server Standard, SQL Server Web y SQL Server Enterprise.
- Las capas de precios no se aplican a las Instancias reservadas para Linux con SQL Server de ningún tipo.
- Los descuentos de capas de precios solo se aplican a compras realizadas desde AWS. No se aplican a compras de instancias reservadas de terceros.
- Las capas de precios de descuento no se pueden aplicar actualmente a compras de instancia reservada convertible.

Temas

- Calcular instancia reservada descuentos en precios
- Comprar con una capa de descuento
- Cruce de capas de precios
- Facturación unificada para capas de precios

Calcular instancia reservada descuentos en precios

Para determinar la capa de precios de su cuenta, calcule el valor de lista de todas las instancias reservadas en una región. Multiplique el precio recurrente por hora de cada reserva por el número total de horas del plazo y sume el precio inicial sin descuento (también conocido como precio fijo) en el momento de la compra. Como el valor de lista se basa en un precio (público) sin descuento, no se ve afectado si usted cumple con los requisitos para un descuento por volumen o si el precio cae después de la adquisición de las instancias reservadas.

```
List value = fixed price + (undiscounted recurring hourly price * hours in term)
```

Por ejemplo, en el caso de una instancia reservada `t2.small` con un pago inicial parcial de 1 año, supongamos que el precio del pago inicial sea de 60,00 USD y que la tarifa por hora sea de 0,007 USD. Esto proporciona un valor de lista de 121,32 USD.

```
121.32 = 60.00 + (0.007 * 8760)
```

Para ver los valores de precio fijo de las instancias reservadas mediante la consola de Amazon EC2

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Reserved Instances (instancias reservadas).
3. Para mostrar la columna Precio inicial, seleccione la configuración () en la esquina superior derecha, active Precio inicial y seleccione Confirmar.

Para ver los valores de precio fijo de las instancias reservadas mediante la línea de comandos

- describe-reserved-instances (AWS CLI)
- Get-EC2ReservedInstance (AWS Tools for Windows PowerShell)

Comprar con una capa de descuento

Cuando se compran instancias reservadas, Amazon EC2 aplica automáticamente cualquier descuento a la parte de la compra que se encuentre dentro de una capa de precios de descuento. No es necesario hacer nada de forma diferente; y se pueden comprar instancias reservadas utilizando la herramienta de Amazon EC2 que se desee. Para obtener más información, consulte Compra de instancias reservadas para Amazon EC2.

Después de que el valor de lista de las instancias reservadas activas de una región pase a otra capa de precios de descuento, todas las compras futuras de las instancias reservadas en dicha región se cobrarán con una tarifa con descuento. Si una única compra de instancias reservadas en una región supera el umbral de una capa de descuento, la porción de la compra situada por debajo del umbral de precio se cobrará a la tarifa con descuento. Para obtener más información sobre los ID temporales de instancia reservada que se crean durante el proceso de compra, consulte Cruce de capas de precios.

Si el valor de lista cae por debajo del precio de esa capa de precios de descuento —por ejemplo, si alguna de las instancias reservadas caduca— no se aplicará descuento a las compras futuras de instancias reservadas en la región. Sin embargo, continuará obteniendo el descuento que se aplica a las instancias reservadas adquiridas originalmente dentro de la capa de precios de descuento.

Al comprar instancias reservadas hay cuatro posibles escenarios:

- Ningún descuento — la compra dentro de una región aún está por debajo del umbral de descuento.
- Descuento parcial — la compra dentro de una región cruza el umbral de la primera capa de descuentos. No se aplica ningún descuento a una o más reservas, y la tarifa con descuento se aplica a las reservas restantes.
- Descuento completo — toda la compra de una región cae dentro de una capa de descuento y el descuento se aplica correctamente.
- Dos tarifas de descuento — la compra dentro de una región pasa de una capa de descuento inferior a una capa de descuento superior. Se le cobran dos tarifas diferentes: una o más reservas a la tarifa con descuento inferior y el resto de las reservas a la tarifa con descuento superior.

Cruce de capas de precios

Si su compra cruza a una capa de precios con descuento, verá varias entradas para esa compra: una para la parte de la compra que se cobra al precio normal y otra para la parte de la compra que se compra a la tarifa con descuento aplicable.

El servicio de instancia reservada genera varios ID de instancia reservada porque la compra cruzó de una capa sin descuento o desde una capa con descuento a otra. Existe un ID para cada conjunto de reservas en una capa. En consecuencia, el ID devuelto por el comando de la CLI o la acción de la API de la compra es diferente del ID real de las nuevas instancias reservadas.

Facturación unificada para capas de precios

Una cuenta de facturación unificada acumula el valor de lista de las cuentas miembro de una región. Cuando el valor de lista de todas las instancias reservadas activas para la cuenta de facturación consolidada alcanza una capa de precios de descuento, todas las instancias reservadas que se compren después de este momento por cualquiera de los miembros de la cuenta de facturación consolidada se cobrarán a la tarifa con descuento (siempre que el valor de lista para esa cuenta consolidada se mantenga por encima del umbral de la capa de precios de descuento). Para obtener más información, consulte instancias reservadas y la facturación unificada.

Compra de instancias reservadas para Amazon EC2

Para comprar una instancia reservada para Amazon EC2, puede usar la consola de Amazon EC2, una herramienta de línea de comandos o un SDK para buscar ofertas de instancia reservada de AWS y de vendedores externos. Para ello, ajuste los parámetros de búsqueda hasta que encuentre exactamente lo que esté buscando.

Cuando busca instancias reservadas para comprarlas, recibe un presupuesto con el costo de las ofertas devueltas. Cuando se realiza la compra, AWS asigna automáticamente un precio límite al precio de compra. El costo total de las instancias reservadas no superará el importe del presupuesto.

Si el precio sube o cambia por algún motivo, la compra no se completará. Cuando compra una instancia reservada de un vendedor externo en el Marketplace de instancias reservadas de Amazon EC2, si existen ofertas similares a la que ha elegido pero a un precio inicial inferior, AWS le venderá las ofertas al precio inicial inferior.

Antes de confirmar la compra, revise los detalles de la instancia reservada que tiene previsto comprar y asegúrese de que todos los parámetros sean correctos. Después de comprar una

instancia reservada (a un vendedor externo en el Marketplace de instancias reservadas o a AWS), no puede cancelar la compra. Puede poner en cola una compra para una fecha futura y cancelarla antes de la hora programada.

Para comprar y modificar instancias reservadas, asegúrese de que su usuario tenga los permisos adecuados, como la capacidad de describir zonas de disponibilidad. Para obtener más información, consulte the section called “Trabajar con Instancias reservadas” (API) o the section called “Trabajar con Instancias reservadas” (consola).

Tareas

- Selección de una plataforma
- Poner en cola su compra
- Comprar Estándar instancias reservadas
- Comprar instancias reservadas convertibles
- Comprar en el Marketplace de instancia reservada
- Cancelar una compra en cola
- Renovar un instancia reservada

Selección de una plataforma

Amazon EC2 admite las siguientes plataformas para instancias reservadas:

- Linux/UNIX
- Linux con SQL Server Standard
- Linux con SQL Server Web
- Linux con SQL Server Enterprise
- SUSE Linux
- Red Hat Enterprise Linux
- Red Hat Enterprise Linux con alta disponibilidad
- Windows
- Windows con SQL Server Standard
- Windows con SQL Server Web
- Windows con SQL Server Enterprise

Consideraciones

- Si trae su suscripción actual (BYOS) para Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux o Ubuntu Pro, debe elegir una oferta para la plataforma Linux/Unix.
- Las instancias reservadas no se admiten en las instancias que ejecutan macOS o Ubuntu Pro (con suscripción a EC2 incluida, es decir, no BYOS). Para ahorrar con los precios de las instancias bajo demanda, le recomendamos que utilice instancias macOS y Ubuntu Pro (suscripción EC2 incluida) con Savings Plans. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Savings Plans.

Para garantizar que una instancia se ejecute en una Instancia reservada específica, la plataforma de la Instancia reservada debe coincidir con la plataforma de la AMI utilizada para lanzar la instancia. Para las AMI de Linux, es importante comprobar si la plataforma de la AMI utiliza el valor general Linux/UNIX o un valor más específico como SUSE Linux.

Console

Para comprobar la plataforma de la AMI

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione AMIs.
3. Seleccione la AMI.
4. En la pestaña Detalles, observe el valor de Detalles de la plataforma.

AWS CLI

Para comprobar la plataforma de la AMI

Utilice el comando describe-images y compruebe el valor de `PlatformDetails`.

```
aws ec2 describe-images \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --query Images[*].PlatformDetails
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
[
    "Linux/UNIX"
]
```

PowerShell

Para comprobar la plataforma de la AMI

Utilice el cmdlet Get-EC2Image y compruebe el valor de `PlatformDetails`.

```
Get-EC2Image `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 | `
    Select PlatformDetails
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
PlatformDetails
---------------
Linux/UNIX
```

Poner en cola su compra

De forma predeterminada, cuando compra un instancia reservada, la compra se realiza inmediatamente. No obstante, puede poner sus compras en una cola con una hora y fecha futuras. Por ejemplo, puede poner una compra en una cola para la fecha aproximada en la que vencerá una instancia reservada existente. Esto contribuirá a garantizar que no sufra una interrupción de la cobertura.

Puede poner compras en cola para instancias reservadas regionales, pero no instancias reservadas zonales ni instancias reservadas de otros vendedores. Puede poner en cola una compra con hasta tres años por adelantado. En la hora y fecha deseadas, la compra se realiza con el método de pago predeterminado. Una vez que el pago se completa correctamente, se aplica el beneficio de facturación.

Puede establecer una fecha para las compras en cola en la consola de Amazon EC2. La compra permanecerá en cola hasta las 00:00 UTC de esa fecha. Para especificar una hora diferente para la compra en cola, utilice un SDK de AWS o una herramienta de línea de comandos.

Puede ver sus compras en cola en la consola de Amazon EC2. El estado de una compra en cola es queued (en cola). Puede cancelar las compras en cola en cualquier momento antes de su horario programado. Para obtener más información, consulte Cancelar una compra en cola.

Comprar Estándar instancias reservadas

Puede comprar instancias reservadas estándar en una zona de disponibilidad específica y obtener una reserva de capacidad. O bien, puede renunciar a la reserva de capacidad y comprar una instancia reservada estándar regional.

Una vez que se completa la compra, si ya tiene una instancia en ejecución que coincide con las especificaciones de la instancia reservada, el beneficio de facturación se aplica de forma inmediata. No es necesario reiniciar las instancias. Si no tiene una instancia en ejecución apropiada, lance una instancia y asegúrese de que coincida con los criterios exactos que especificó para la instancia reservada. Para obtener más información, consulte Utilizar su instancias reservadas.

Para ver ejemplos sobre cómo se aplican las instancias reservadas a las instancias en ejecución, consulte Cómo se aplican los descuentos de la instancia reservada..

Console

Para comprar instancias reservadas estándar

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Reserved Instances (instancias reservadas) y, a continuación, elija Purchase instancias reservadas (Compra de instancias reservadas).
3. En Offering class (Clase de oferta), elija Standard (Estándar) para mostrar las instancias reservadas estándar.
4. Para comprar una reserva de capacidad, active Only show offerings that reserve capacity (Solo se muestran las ofertas para reservar capacidad) en la esquina superior derecha de la pantalla de compra. Al activar esta configuración, aparece el campo Availability Zone (Zona de disponibilidad).

   Para comprar un instancia reservada regional, desactive esta configuración. Cuando desactiva esta configuración, desaparece el campo Availability Zone (Zona de disponibilidad).
5. Seleccione otras configuraciones según sea necesario y, a continuación, elija Search (Buscar).
6. Para cada uno de los instancia reservada que quiera comprar, introduzca la cantidad deseada y seleccione Add to Cart (Agregar al carrito).

   Para comprar una instancia reservada estándar en el Marketplace de instancias reservadas, busque 3rd Party (Terceros) en la columna Seller (Vendedor) en los resultados de

búsqueda. La columna Term (Plazo) muestra plazos que no son estándar. Para obtener más información, consulte Comprar en el Marketplace de instancia reservada.

7. Para ver un resumen de las instancias reservadas que ha seleccionado, elija View cart (Ver carrito).
8. Si Order on (Pedir el) es Now (Ahora), la compra se completa inmediatamente después de seleccionar Order all (Pedir todo). Para poner una compra en cola, elija Now (Ahora) y seleccione una fecha. Es posible seleccionar fechas diferentes para cada oferta elegible en el carrito de la compra. La compra se pone en cola hasta las 00:00 UTC de la fecha seleccionada.
9. Para completar el pedido, elija Order all (Pedir todo).

   Si, en el momento de realizar el pedido, existen ofertas similares a su elección pero con un precio inferior, AWS le venderá las ofertas al precio inferior.
10. Elija Close (Cerrar).

    El estado del pedido se muestra en la columna State (Estado). Cuando se complete el pedido, el valor de State (Estado) cambia de `Payment-pending` a `Active`. Cuando el estado de la instancia reservada sea `Active`, está lista para usar.

    Si el estado es `Retired`, es posible que AWS no haya recibido el pago.

AWS CLI

Para comprar una instancia reservada estándar

1. Busque las instancias reservadas disponibles con el comando describe-reserved-instances-offerings. Especifique `standard` para la opción `--offering-class` para devolver solo instancias reservadas estándar. Puede aplicar criterios adicionales para acotar los resultados. Por ejemplo, utilice el siguiente comando para comprar una instancia reservada `t2.large` regional con una tenencia predeterminada para `Linux/UNIX` para un período de un año solamente.

```
aws ec2 describe-reserved-instances-offerings \
    --instance-type t2.large \
    --offering-class standard \
    --product-description "Linux/UNIX" \
    --instance-tenancy default \
    --filters Name=duration,Values=31536000 \
```

```
              Name=scope,Values=Region
```

Para encontrar instancias reservadas en el Marketplace exclusivo para instancias reservadas, utilice el filtro `marketplace` y no especifique una duración en la solicitud, ya que el plazo puede ser inferior a 1 o 3 años.

```
aws ec2 describe-reserved-instances-offerings \
    --instance-type t2.large \
    --offering-class standard \
    --product-description "Linux/UNIX" \
    --instance-tenancy default \
    --filters Name=marketplace,Values=true
```

Cuando encuentre una instancia reservada que satisfaga sus necesidades, anote el ID de la oferta. Por ejemplo:

```
"ReservedInstancesOfferingId": "bec624df-a8cc-4aad-a72f-4f8abc34caf2"
```

2. Ejecute el comando purchase-reserved-instances-offering para comprar la instancia reservada. Tiene que especificar el ID de la oferta de instancia reservada que obtuvo en el paso anterior así como el número de instancias para la reserva.

```
aws ec2 purchase-reserved-instances-offering \
    --reserved-instances-offering-id bec624df-a8cc-4aad-a72f-4f8abc34caf2 \
    --instance-count 1
```

De forma predeterminada, la compra se completa inmediatamente. Tiene la opción de poner la compra en cola agregando la siguiente opción a la llamada anterior.

```
--purchase-time "2020-12-01T00:00:00Z"
```

3. Ejecute el comando describe-reserved-instances para obtener el estado de la instancia reservada.

```
aws ec2 describe-reserved-instances \
    --reserved-instances-ids b847fa93-e282-4f55-b59a-1342fec06327 \
    --query ReservedInstances[].State
```

PowerShell

Para comprar una instancia reservada estándar

1. Busque las instancias reservadas disponibles con el cmdlet Get-EC2ReservedInstancesOffering. Especifique `standard` para que el parámetro `-OfferingClass` solo devuelva instancias reservadas estándar. Puede aplicar criterios adicionales para acotar los resultados. Por ejemplo, utilice el siguiente comando para comprar una instancia reservada `t2.large` regional con una tenencia predeterminada para `Linux/UNIX` para un período de un año solamente.

```
Get-EC2ReservedInstancesOffering `
    -InstanceType "t2.large" `
    -OfferingClass "standard" `
    -ProductDescription "Linux/UNIX" `
    -InstanceTenancy "default" `
    -Filters @{Name="duration"; Values="31536000"} `
             @{Name="scope"; Values="Region"
```

Para encontrar instancias reservadas en el Marketplace exclusivo para instancias reservadas, utilice el filtro `marketplace` y no especifique una duración en la solicitud, ya que el plazo puede ser inferior a 1 o 3 años.

```
Get-EC2ReservedInstancesOffering `
    -InstanceType t2.large `
    -OfferingClass "standard" `
    -ProductDescription "Linux/UNIX" `
    -InstanceTenancy default `
    -Filters @{Name="marketplace"; Values="true"}
```

Cuando encuentre una instancia reservada que satisfaga sus necesidades, anote el ID de la oferta. Por ejemplo:

```
bec624df-a8cc-4aad-a72f-4f8abc34caf2
```

2. Utilice el cmdlet New-EC2ReservedInstance para comprar su instancia reservada. Tiene que especificar el ID de la oferta de instancia reservada que obtuvo en el paso anterior así como el número de instancias para la reserva.

```
New-EC2ReservedInstance `
```

```
    -ReservedInstancesOfferingId "bec624df-a8cc-4aad-a72f-4f8abc34caf2" `
    -InstanceCount 1
```

De forma predeterminada, la compra se completa inmediatamente. Tiene la opción de poner la compra en cola añadiendo el siguiente parámetro a la llamada anterior.

```
-PurchaseTime "2020-12-01T00:00:00Z"
```

3. Utilice el cmdlet Get-EC2ReservedInstance para obtener el estado de su instancia reservada.

```
Get-EC2ReservedInstance `
    -ReservedInstancesId b847fa93-e282-4f55-b59a-1342fec06327 | `
    Select State
```

Comprar instancias reservadas convertibles

Puede comprar instancias reservadas convertibles en una zona de disponibilidad específica y obtener una reserva de capacidad. O bien, puede renunciar a la reserva de capacidad y comprar una instancia reservada convertible regional.

Si ya tiene una instancia en ejecución que coincide con las especificaciones de la instancia reservada, el beneficio de facturación se aplica de forma inmediata. No es necesario reiniciar las instancias. Si no tiene una instancia en ejecución apropiada, lance una instancia y asegúrese de que coincida con los mismos criterios que especificó para la instancia reservada. Para obtener más información, consulte Utilizar su instancias reservadas.

Para ver ejemplos sobre cómo se aplican las instancias reservadas a las instancias en ejecución, consulte Cómo se aplican los descuentos de la instancia reservada..

Console

Para comprar instancias reservadas convertibles

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Reserved Instances (instancias reservadas) y, a continuación, elija Purchase instancias reservadas (Compra de instancias reservadas).
3. En Offering class (Clase de oferta), elija Convertible (Convertibles) para visualizar las instancias reservadas convertibles.

4. Para comprar una reserva de capacidad, active Only show offerings that reserve capacity (Solo se muestran las ofertas para reservar capacidad) en la esquina superior derecha de la pantalla de compra. Al activar esta configuración, aparece el campo Availability Zone (Zona de disponibilidad).

   Para comprar un instancia reservada regional, desactive esta configuración. Cuando desactiva esta configuración, desaparece el campo Availability Zone (Zona de disponibilidad).
5. Seleccione otras configuraciones según sea necesario y elija Search (Buscar).
6. Para cada uno de los instancia reservada convertible que quiera comprar, introduzca la cantidad y seleccione Add to cart (Agregar al carrito).
7. Para ver un resumen de la selección, elija View cart (Ver carrito).
8. Si Order on (Pedir el) es Now (Ahora), la compra se completa inmediatamente después de seleccionar Order all (Pedir todo). Para poner una compra en cola, elija Now (Ahora) y seleccione una fecha. Es posible seleccionar fechas diferentes para cada oferta elegible en el carrito de la compra. La compra se pone en cola hasta las 00:00 UTC de la fecha seleccionada.
9. Para completar el pedido, elija Order all (Pedir todo).

   Si, en el momento de realizar el pedido, existen ofertas similares a su elección pero con un precio inferior, AWS le venderá las ofertas al precio inferior.
10. Elija Close (Cerrar).

    El estado del pedido se muestra en la columna State (Estado). Cuando se complete el pedido, el valor de State (Estado) cambia de `Payment-pending` a `Active`. Cuando el estado de la instancia reservada sea `Active`, está lista para usar.

    Si el estado es `Retired`, es posible que AWS no haya recibido el pago.

AWS CLI

Para comprar una instancia reservada convertible

1. Busque las instancias reservadas disponibles con el comando describe-reserved-instances-offerings. Especifique `convertible` para que la opción `--offering-class` solo devuelva instancias reservadas convertibles. Puede aplicar criterios adicionales para acotar los resultados. Por ejemplo, utilice el siguiente comando para comprar una instancia reservada `t2.large` regional con una tenencia predeterminada para `Linux/UNIX`.

```
aws ec2 describe-reserved-instances-offerings \
    --instance-type t2.large \
    --offering-class convertible \
    --product-description "Linux/UNIX" \
    --instance-tenancy default \
    --filters Name=scope,Values=Region
```

Cuando encuentre una instancia reservada que satisfaga sus necesidades, anote el ID de la oferta. Por ejemplo:

```
"ReservedInstancesOfferingId": "bec624df-a8cc-4aad-a72f-4f8abc34caf2"
```

2. Ejecute el comando purchase-reserved-instances-offering para comprar la instancia reservada. Tiene que especificar el ID de la oferta de instancia reservada que obtuvo en el paso anterior así como el número de instancias para la reserva.

```
aws ec2 purchase-reserved-instances-offering \
    --reserved-instances-offering-id bec624df-a8cc-4aad-a72f-4f8abc34caf2 \
    --instance-count 1
```

De forma predeterminada, la compra se completa inmediatamente. Tiene la opción de poner la compra en cola agregando la siguiente opción a la llamada anterior.

```
--purchase-time "2020-12-01T00:00:00Z"
```

3. Ejecute el comando describe-reserved-instances para obtener el estado de la instancia reservada.

```
aws ec2 describe-reserved-instances \
    --reserved-instances-ids b847fa93-e282-4f55-b59a-1342fec06327 \
    --query ReservedInstances[].State
```

PowerShell

Para comprar una instancia reservada convertible

1. Busque las instancias reservadas disponibles con el cmdlet Get-EC2ReservedInstancesOffering. Especifique `convertible` para que el parámetro -

`OfferingClass` solo devuelva instancias reservadas convertibles. Puede aplicar criterios adicionales para acotar los resultados. Por ejemplo, utilice el siguiente comando para comprar una instancia reservada `t2.large` regional con una tenencia predeterminada para `Linux/UNIX`.

```
Get-EC2ReservedInstancesOffering `
    -InstanceType "t2.large" `
    -OfferingClass "convertible" `
    -ProductDescription "Linux/UNIX" `
    -InstanceTenancy "default" `
    -Filters @{Name="scope"; Values="Region"
```

Cuando encuentre una instancia reservada que satisfaga sus necesidades, anote el ID de la oferta. Por ejemplo:

```
bec624df-a8cc-4aad-a72f-4f8abc34caf2
```

2. Utilice el cmdlet New-EC2ReservedInstance para comprar su instancia reservada. Debe especificar el ID de oferta de instancia reservada que obtuvo en el paso anterior y debe especificar el número de instancias para la reserva.

```
New-EC2ReservedInstance `
    -ReservedInstancesOfferingId "bec624df-a8cc-4aad-a72f-4f8abc34caf2" `
    -InstanceCount 1
```

De forma predeterminada, la compra se completa inmediatamente. Tiene la opción de poner la compra en cola añadiendo el siguiente parámetro a la llamada anterior.

```
-PurchaseTime "2020-12-01T00:00:00Z"
```

3. Utilice el cmdlet Get-EC2ReservedInstance para obtener el estado de su instancia reservada.

```
Get-EC2ReservedInstance `
    -ReservedInstancesId b847fa93-e282-4f55-b59a-1342fec06327 | `
    Select State
```

Comprar en el Marketplace de instancia reservada

Puede comprar instancias reservadas de vendedores externos propietarios de instancias reservadas que ya no necesitan en el Marketplace de instancias reservadas. Para ello, puede usar la consola de Amazon EC2 o una herramienta de línea de comandos. El proceso es similar a la compra de instancias reservadas desde AWS. Para obtener más información, consulte Comprar Estándar instancias reservadas.

Existen algunas diferencias entre las instancias reservadas compradas en el Marketplace de instancias reservadas y las instancias reservadas compradas directamente en AWS:

- Plazo: a las instancias reservadas que se compran a vendedores externos les queda menos del plazo estándar. Los plazos estándar completos que ofrece AWS son de uno o tres años.
- Precio inicial: las instancias reservadas de terceros se pueden vender a precios iniciales diferentes. Las tarifas de uso o recurrentes son las mismas que se establecieron al adquirir originalmente las instancias reservadas de AWS.
- Tipos de instancias reservadas: las instancias reservadas estándar de Amazon EC2 solo se pueden comprar en el Marketplace de instancias reservadas. Las instancias reservadas convertibles y las instancias reservadas de Amazon RDS y Amazon ElastiCache no están disponibles para su compra en el Marketplace de instancias reservadas.

Cierta información básica sobre usted se compartirá con el vendedor como, por ejemplo, información sobre el país y el código postal.

Esta información permite a los vendedores calcular cualquier impuesto de transacción necesario que deban remitir al gobierno (como el impuesto sobre las ventas o sobre el valor añadido) y se proporciona como un informe de desembolso. En circunstancias excepcionales, es posible que AWS tuviera que proporcionar al vendedor su dirección de correo electrónico, para que pueda ponerse en contacto con usted sobre preguntas relacionadas con la venta (por ejemplo, por temas fiscales).

Por el mismo motivo, AWS comparte el nombre de la entidad legal del vendedor en la factura de compra del comprador. Si necesita información adicional sobre el vendedor, por motivos fiscales o por algún motivo similar, contacte con Soporte.

Cancelar una compra en cola

Puede poner en cola una compra con hasta tres años por adelantado. Puede cancelar las compras en cola en cualquier momento antes de su horario programado.

Console

Para cancelar una compra en cola

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Reserved Instances (instancias reservadas).
3. Seleccione una o varias instancias reservadas.
4. Elija Actions (Acciones), Delete queued Reserved Instances (Eliminar instancias reservadas en la cola).
5. Cuando se le pida confirmación, elija Delete (Eliminar) y, a continuación, Close (Cerrar).

AWS CLI

Para cancelar una compra en cola

Utilice el comando delete-queued-reserved-instances.

```
aws ec2 delete-queued-reserved-instances \
    --reserved-instances-ids b847fa93-e282-4f55-b59a-1342fec06327
```

PowerShell

Para cancelar una compra en cola

Utilice el cmdlet Remove-EC2QueuedReservedInstance.

```
Remove-EC2QueuedReservedInstance `
    -ReservedInstancesId b847fa93-e282-4f55-b59a-1342fec06327
```

Renovar un instancia reservada

Puede renovar una instancia reservada antes de que esté programado para caducar. La renovación de una instancia reservada pone en cola la compra de una instancia reservada con la misma configuración hasta que la instancia reservada actual caduque.

Debe renovar una instancia reservada mediante la consola de Amazon EC2.

Para renovar una instancia reservada con una compra en cola

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2. En el panel de navegación, elija Reserved Instances (instancias reservadas).
3. Seleccione la instancia reservada que desea renovar.
4. Elija Acciones, Renovar instancias reservadas.
5. Para completar el pedido, elija Order all (Pedir todo) y, a continuación, Close (Cerrar).

Venta de instancias reservadas para Amazon EC2 en el Marketplace de instancias reservadas

El Marketplace de instancias reservadas de Amazon EC2 es una plataforma que facilita la venta de instancias reservadas estándar no utilizadas por parte de clientes de AWS y vendedores externos. La duración de los plazos y las opciones de precios de estas instancias reservadas pueden variar. Es posible que desee vender sus instancias reservadas cuando ya no las necesite, como, por ejemplo, cuando las traslade a una nueva Región de AWS, al cambiarlas a un tipo de instancia diferente, al finalizar los proyectos antes de que venza el plazo de la instancia reservada, si su empresa necesita un cambio o si tiene exceso de capacidad.

En cuanto incluya las instancias reservadas en el Marketplace de instancias reservadas, estas estarán disponibles para que los compradores potenciales puedan encontrarlas. Todas las instancias reservadas están agrupadas de acuerdo con la duración del plazo restante y el precio por hora.

Para atender la solicitud de un comprador de adquisición de una instancia reservada de un vendedor externo a través del Marketplace de instancias reservadas, AWS primero vende la instancia reservada con el precio inicial más bajo en la agrupación especificada. A continuación, AWS vende las instancias reservadas con el siguiente precio más bajo, hasta que se haya completado la totalidad del pedido del comprador. Después, AWS procesa las transacciones y transfiere la propiedad de las instancias reservadas al comprador.

Usted es el propietario de la instancia reservada hasta que la vende. Después de la venta, usted renuncia a la reserva de la capacidad y a las cuotas recurrentes con descuento. Si continúa usando la instancia, AWS le cobrará el precio bajo demanda a partir del momento en que se vendió la instancia reservada.

Si desea vender sus instancias reservadas no utilizadas en el Marketplace de instancias reservadas, debe cumplir determinados requisitos.

Para obtener más información acerca de la compra de instancias reservadas en el Marketplace de instancias reservadas, consulte Comprar en el Marketplace de instancia reservada.

Contenido

- Restricciones y limitaciones
- Registrarse como vendedor
- Cuenta bancaria para abonos
- Información fiscal
- Determinar el precio de su instancias reservadas
- Enumerar su instancias reservadas
- Estados del listado de instancia reservada
- Ciclo de vida de un listado
- Después de vender la instancia reservada
- Recibir los pagos
- Información compartida con el comprador

Restricciones y limitaciones

Para poder vender las reservas que tenga sin utilizar, debe registrarse como vendedor en el Marketplace de instancias reservadas. Para obtener información, consulte Registrarse como vendedor.

Cuando se venden instancias reservadas se aplican las siguientes limitaciones y restricciones:

- Solo se pueden vender instancias reservadas regionales y zonales estándar de Amazon EC2 en el Mercado de instancias reservadas.
- No se pueden vender instancias reservadas convertibles de Amazon EC2 en el Marketplace de instancias reservadas.
- Las instancias reservadas para otros servicios de AWS, como Amazon RDS y Amazon ElastiCache, no se pueden vender en el Mercado de instancias reservadas.
- Debe quedar como mínimo un mes en el plazo de la instancia reservada estándar.
- No puede vender una instancia reservada estándar en una región que esté inhabilitada de forma predeterminada.
- El precio mínimo permitido en el Marketplace de instancias reservadas es de 0,00 USD.
- Puede vender instancias reservadas sin pago inicial, con pago inicial parcial o con pago total por adelantado en el marketplace de instancias reservadas siempre que hayan estado activas en su

cuenta durante al menos 30 días. Además, si hay un pago inicial en una instancia reservada, solo se puede vender después de que AWS ha recibido el pago inicial.

- No puede vender una instancia reservada en el Marketplace de instancias reservadas si la ha adquirido mediante descuento por volumen.
- No puede modificar su cotización directamente en el Marketplace de instancias reservadas. No obstante, puede cambiar su listado cancelándolo primero y, a continuación, creando otro listado con nuevos parámetros. Para obtener información, consulte Determinar el precio de su instancias reservadas. También puede modificar instancias reservadas antes de incluirlas en la lista. Para obtener información, consulte Modificar instancias reservadas.
- AWS cobra una cuota de servicio del 12 por ciento del precio inicial total de cada instancia reservada estándar que usted venda en el Marketplace de instancias reservadas. El precio inicial es el precio que el vendedor cobra por la instancia reservada estándar.
- Cuando se registra como vendedor, el banco que especifique debe tener una dirección de EE. UU. Para obtener más información, consulte Requisitos adicionales del vendedor para productos de pago en la Guía del vendedor de AWS Marketplace.
- Los clientes de Amazon Web Services India Private Limited (AWS India) no pueden registrarse como vendedor en Marketplace de instancias reservadas de EC2, y no pueden enumerar ni vender instancias reservadas en Marketplace de instancias reservadas de EC2, incluso si tienen una cuenta bancaria en EE. UU. Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son las diferencias entre las Cuentas de AWS y las cuentas de AWS India?
- Si cambia el vendedor registrado a Amazon Web Services India Private Limited (AWS India), se cancelará su registro como vendedor en el Marketplace de instancias reservadas de EC2 y se eliminarán todas sus publicaciones activas existentes en dicho Marketplace. Para restaurar su condición de vendedor, debe cambiar la ubicación de la cuenta a un país distinto de India y completar nuevamente el proceso de registro de vendedor.

Registrarse como vendedor

> **Note**
>
> Únicamente Usuario raíz de la cuenta de AWS puede registrar una cuenta como vendedor.

Para vender en el Marketplace de instancias reservadas, primero debe registrarse como vendedor. Durante el registro, debe proporcionar la siguiente información:

- Información bancaria: AWS debe tener su información bancaria para poder ingresar los fondos recaudados cuando venda sus reservas. El banco que especifique debe tener una dirección en Estados Unidos. Para obtener más información, consulte Cuenta bancaria para abonos.
- Información fiscal — todos los vendedores deben pasar una entrevista sobre información fiscal para determinar las obligaciones fiscales a las que están sujetos. Para obtener más información, consulte Información fiscal.

Después de que AWS reciba su registro de vendedor completado, recibirá un correo electrónico confirmando su registro e informando que puede comenzar a vender en el Marketplace de instancias reservadas.

Cuenta bancaria para abonos

AWS debe tener su información bancaria para poder ingresar los fondos recaudados cuando venda su instancia reservada. El banco que especifique debe tener una dirección en Estados Unidos. Para obtener más información, consulte Requisitos adicionales del vendedor para productos de pago en la Guía del vendedor de AWS Marketplace.

Para registrar una cuenta bancaria predeterminada para desembolsos

1. Abra la página de registro de vendedores del Marketplace de instancias reservadas e inicie sesión usando sus credenciales de AWS.
2. En la página Manage Bank Account (Administrar cuenta bancaria), proporcione la siguiente información sobre el banco en el que desea recibir los pagos:
   - Nombre del titular de la cuenta bancaria
   - Número de ruta
   - Número de cuenta
   - Tipo de cuenta de banco

> **Note**
>
> Si está usando una cuenta bancaria corporativa, se le solicitará que envíe la información acerca de la cuenta bancaria por fax (1-206-765-3424).

Después del registro, la cuenta bancaria proporcionada se establece como predeterminada, pendiente de verificación con el banco. Puede tomar hasta dos semanas verificar una nueva cuenta bancaria, tiempo durante el cual no podrá recibir desembolsos. Para una cuenta establecida, normalmente se tarda unos dos días en completar los desembolsos.

Para cambiar la cuenta bancaria predeterminada para desembolsos

1. En la página de Registro de vendedores del Marketplace de instancias reservadas, inicie sesión con la cuenta que utilizó al registrarse.
2. En la página Manage Bank Account (Administrar cuenta bancaria), añada una nueva cuenta bancaria o modifique la cuenta bancaria predeterminada según sea necesario.

Información fiscal

La venta de instancias reservadas podría estar sujeta a impuestos basados en transacciones, como un impuesto sobre las ventas o un impuesto sobre el valor añadido. Debería consultar con el departamento fiscal, legal, financiero o contable de su negocio para determinar si se deben aplicar impuestos transaccionales. Usted es responsable de recaudar y enviar los impuestos basados en transacciones a la autoridad fiscal adecuada.

Como parte del proceso de registro de vendedor, debe realizar una entrevista sobre impuestos en el portal de registro de vendedores. La entrevista recopila su información fiscal y rellena un formulario W-9, W-8BEN o W-8BEN-E del IRS, que se utiliza para determinar las obligaciones fiscales necesarias.

La información fiscal que debe introducir como parte de la entrevista sobre impuestos puede variar en función de si trabaja de forma individual o como empresa, y de si su negocio es una persona o entidad estadounidense o no. Cuando rellene la entrevista sobre impuestos, recuerde lo siguiente:

- La información proporcionada por AWS, incluida la información en este tema, no constituye asesoramiento fiscal, legal ni otro tipo de asesoramiento profesional. Para averiguar cómo podrían afectar los requisitos de información del IRS a su negocio o si tiene cualquier otra pregunta, póngase en contacto con su asesor fiscal, legal u otro tipo de asesor profesional.
- Para cumplir con los requisitos de información del IRS de la forma más eficiente posible, responda a todas las preguntas y escriba toda la información solicitada durante la entrevista.
- Compruebe sus respuestas. Evite los errores ortográficos o escribir números de identificación fiscal incorrectos. Pueden dar como resultado un formulario fiscal invalidado.

En función de las respuestas de su entrevista sobre impuestos y los umbrales de notificación del IRS, Amazon puede presentar el formulario 1099-K. Amazon envía una copia de su formulario 1099-K el 31 de enero o antes del año siguiente al año en que su cuenta de impuestos alcance los niveles de umbral. Por ejemplo, si su cuenta de impuestos alcanza el umbral en 2018, se le enviará por correo el formulario 1099-K el 31 de enero de 2019 o antes.

Para obtener más información sobre los requisitos del IRS y el formulario 1099-K, consulte Preguntas frecuentes sobre el formulario 1099-K en el sitio web del IRS.

Determinar el precio de su instancias reservadas

A la hora de fijar el precio de las instancias reservadas, tenga en cuenta lo siguiente:

- Precio inicial: el precio inicial es el único que puede especificar para la instancia reservada que está vendiendo. El precio inicial es el único pago que el comprador realiza cuando compra una instancia reservada.

  Dado que, de forma predeterminada, el valor de las instancias reservadas va disminuyendo a lo largo del tiempo, AWS puede establecer la disminución de los precios en incrementos iguales mes a mes. No obstante, usted puede establecer diferentes precios iniciales en función de cuándo se venda su reserva. Por ejemplo, si a su instancia reservada le quedan nueve meses del plazo, puede especificar el importe que aceptaría si un cliente quisiera comprar dicha instancia reservada a la que quedan nueve meses. Podría fijar otro precio para cuando quedaran cinco meses, e incluso otro precio para cuando quedara un mes.

  El precio mínimo permitido en el Marketplace de instancias reservadas es de 0,00 USD.
- Límites: los siguientes límites para la venta de instancias reservadas se aplican a la vida útil de su Cuenta de AWS. No son límites anuales y no se pueden aumentar.
  - Puede vender hasta 50 000 USD en instancias reservadas.
  - Puede vender hasta 5000 instancias reservadas.
- No se puede modificar: no puede modificar su listado directamente. No obstante, puede cambiar su listado cancelándolo primero y, a continuación, creando otro listado con nuevos parámetros.
- Se puede cancelar: puede cancelar su listado en cualquier momento, siempre que esté en el estado `active`. No puede cancelar el listado si ya se ha encontrado una coincidencia o se está procesando para una venta. Si ya se ha encontrado alguna coincidencia para algunas de las instancias de su listado y usted cancela el listado, solo se eliminarán del listado las instancias que tengan una coincidencia.

Enumerar su instancias reservadas

Como vendedor registrado, puede elegir vender una o más de sus instancias reservadas. Puede elegir venderlas todas en un listado o en partes. Además, puede incluir en la lista instancias reservadas con cualquier configuración de tipo de instancia, plataforma y ámbito.

La consola determina un precio sugerido. Comprueba las ofertas que coinciden con su instancia reservada y busca la del menor precio. De no encontrarla, calcula un precio sugerido en función del coste de la instancia reservada durante su tiempo restante. Si el valor calculado es inferior a 1,01 $, el precio sugerido es 1,01 $.

Si cancela su listado y una parte de dicho listado ya se ha vendido, la cancelación no será efectiva en la parte vendida. Solo la parte que no se haya vendido de la cotización dejará de estar disponible en el Marketplace de instancias reservadas.

Console

Para publicar una instancia reservada en el Marketplace de instancias reservadas

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Reserved Instances (instancias reservadas).
3. Seleccione las instancias reservadas que desee mostrar y elija Actions (Acciones) y Sell instancias reservadas (Vender instancias reservadas).
4. En la página Configure Your instancia reservada Listing (Configurar su listado de instancias reservadas), defina el número de instancias que desea vender y el precio inicial para el plazo restante en las columnas correspondientes. Para ver cómo cambia el valor de su reserva a lo largo del tiempo restante del plazo, seleccione la flecha junto a la columna Months Remaining (Meses restantes).
5. Si es un usuario avanzado y desea personalizar los precios, puede escribir diferentes valores en los siguientes meses. Para regresar a la bajada de precios lineal predeterminada, elija Reset (Restablecer).
6. Elija Continue (Continuar) cuando haya terminado de configurar el listado.
7. Confirme los detalles del listado, en la página Confirm Your instancia reservada Listing (Confirmar su listado de instancia reservada) y, si está satisfecho, elija List Reserved Instance (Mostrar instancia reservada).

Para ver los listados en la consola de Amazon EC2

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Reserved Instances (instancias reservadas).
3. Seleccione la instancia reservada mostrada y elija la pestaña My Listings (Mis listados) que encontrará en la parte inferior de la página.

AWS CLI

Administrar instancias reservadas en el Marketplace de instancias reservadas

1. Obtenga una lista de las instancias reservadas mediante el comando describe-reserved-instances. Anote el ID de la instancia reservada que desea incluir en la lista.
2. Utilice el comando create-reserved-instances-listing. Debe especificar el ID de la instancia reservada, el número de instancias y el plan de precios.
3. Para ver el listado, use el comando describe-reserved-instances-listings.
4. Para cancelar el listado, utilice el comando cancel-reserved-instances-listing.

PowerShell

Administrar instancias reservadas en el Marketplace de instancias reservadas

1. Obtenga una lista de las instancias reservadas con el cmdlet Get-EC2ReservedInstance. Anote el ID de la instancia reservada que desea incluir en la lista.
2. Utilice el cmdlet New-EC2ReservedInstancesListing. Debe especificar el ID de la instancia reservada, el número de instancias y el plan de precios.
3. Para ver su listado, utilice el cmdlet Get-EC2ReservedInstancesListing.
4. Para cancelar su listado, utilice el cmdlet Stop-EC2ReservedInstancesListing.

Estados del listado de instancia reservada

La opción Listing State (Estado de listados) de la pestaña My Listings (Mis listados) de la página de instancias reservadas muestra el estado actual de sus listados:

La información que se muestra en Listing State (Estado de listados) es relativa al estado su listado en el Marketplace de instancias reservadas. Es una información distinta de la información de

estado que se muestra en la columna State (Estado) de la página Reserved Instances (instancias reservadas). La información que se muestra en la columna State (Estado) es sobre la reserva.

- active (activo) — el listado está disponible para su compra.
- canceled (cancelado): el listado se ha cancelado y no está disponible para su compra en el Marketplace de instancias reservadas.
- closed (cerrado) — la instancia reservada no aparece en la lista. Una instancia reservada podría tener el estado `closed` porque la venta del listado se ha completado.

Ciclo de vida de un listado

Cuando todas las instancias del listado han encontrado comprador y se han vendido, la pestaña My Listings (Mis listados) muestra que Total instance count (Número total de instancias) coincide con el recuento que aparece bajo Sold (Vendido). Además, no queda ninguna instancia Available (Disponible) en el listado y su Status (Estado) es `closed`.

Cuando solo se ha vendido una parte del listado, AWS retira las instancias reservadas de este y crea una cantidad de instancias reservadas igual al de las instancias reservadas que quedan en el recuento. De esta manera, el ID del listado y el listado al que representa, que ahora ofrece menos reservas para la venta, siguen activos.

Cualquier venta futura de instancias reservadas de este listado se procesará de esta manera. Cuando todas las instancias reservadas del listado se hayan vendido, AWS marcará el listado como `closed`.

Por ejemplo, se crea un listado ID de listado de instancias reservadas 5ec28771-05ff-4b9b-aa31-9e57dexample con 5 elementos.

La pestaña My Listings (Mis listados) de la página de la consola Reserved Instances (instancias reservadas) muestra el listado de la siguiente forma:

ID de listado de instancia reservada 5ec28771-05ff-4b9b-aa31-9e57dexample

- Total reservation count = 5
- Sold = 0
- Available = 5
- Status = active

Un comprador adquiere dos de las reservas, lo que deja un recuento de tres reservas aún disponibles para su venta. Debido a esta venta parcial, AWS crea una nueva reserva con un recuento de tres que representa las reservas que aún están a la venta.

Este es el aspecto que tendría el listado en la pestaña My Listings (Mis listados):

ID de listado de instancia reservada 5ec28771-05ff-4b9b-aa31-9e57dexample

- Total reservation count = 5
- Sold = 2
- Available = 3
- Status = active

Si cancela su listado y una parte del listado ya se ha vendido, la cancelación no será efectiva en la parte vendida. Solo la parte que no se haya vendido de la cotización dejará de estar disponible en el Marketplace de instancias reservadas.

Después de vender la instancia reservada

Después de que se haya vendido la instancia reservada, AWS le enviará una notificación por correo electrónico. Cada día que se produce algún tipo de actividad, usted recibe una notificación por correo electrónico donde se recopilan todas las actividades del día. Estas actividades pueden ser la creación o la venta de un listado o el envío de fondos por parte de AWS a su cuenta.

Console

Para hacer un seguimiento del estado de un listado de instancia reservada

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Reserved Instances (instancias reservadas).
3. En la pestaña Mis listados, encuentre el valor del Estado de listados. La pestaña también contiene información sobre el plazo, el precio del listado y un desglose de cuántas instancias del listado están disponibles, pendientes, vendidas y canceladas.

AWS CLI

Para hacer un seguimiento del estado de un listado de instancia reservada

Utilice el comando describe-reserved-instances-listings con el filtro adecuado para obtener información sobre los listados.

```
aws ec2 describe-reserved-instances-listings
```

PowerShell

Para hacer un seguimiento del estado de un listado de instancia reservada

Utilice el cmdlet Get-EC2ReservedInstancesListing.

```
Get-EC2ReservedInstancesListing
```

Recibir los pagos

En cuanto AWS reciba el dinero del comprador, se enviará un mensaje al correo electrónico de la cuenta del propietario registrado sobre la instancia reservada vendida.

AWS envía una transferencia bancaria de la Automated Clearing House (ACH, Cámara de compensación automatizada) a su cuenta bancaria. Normalmente, esta transferencia se realiza entre uno y tres días después de la venta de la instancia reservada. Los desembolsos se realizan una vez al día. Recibirá un correo electrónico con un informe de abonos una vez liberados los fondos. Recuerde que no puede recibir ningún abono hasta que AWS reciba la verificación de su banco. Esto puede tardar hasta dos semanas.

La instancia reservada que ha vendido seguirá apareciendo cuando describa las instancias reservadas.

Recibirá un desembolso en efectivo por sus instancias reservadas mediante transferencia bancaria directa a su cuenta bancaria. AWS cobra una cuota de servicio del 12 por ciento del precio inicial total de cada instancia reservada que usted venda en el Marketplace de instancias reservadas.

Información compartida con el comprador

Cuando usted vende en el Marketplace de instancias reservadas, AWS comparte el nombre legal de su empresa en la declaración del comprador de acuerdo con la legislación de Estados Unidos. Además, si el comprador llama a Soporte porque necesita contactar con usted para una factura o por algún motivo relacionado con los impuestos, es posible que AWS deba proporcionar al comprador su dirección de email a fin de que pueda contactar directamente con usted.

Por razones similares, en el informe del desembolso proporcionamos al vendedor la información sobre el país y el código postal del comprador. Como vendedor, podría necesitar esta información para acompañar cualquier impuesto de transacción necesario que deba remitir al gobierno (como el impuesto sobre las ventas o sobre el valor añadido).

AWS no puede ofrecer asesoramiento fiscal, pero si su experto fiscal determina que necesita información adicional específica, contacte con Soporte.

Modificar instancias reservadas

Cuando cambien sus necesidades, puede modificar su Estándar o instancias reservadas convertibles y seguir disfrutando de los beneficios de facturación. Puede modificar atributos como la zona de disponibilidad, el tamaño de la instancia (dentro de la misma familia de instancias y generación) y el ámbito de su instancia reservada.

> **Note**
>
> También se puede intercambiar una instancia reservada convertible por otra instancia reservada convertible con una configuración diferente. Para obtener más información, consulte Intercambiar instancias reservadas convertibles.

Se pueden modificar todas las instancias reservadas o un subconjunto de ellas. Puede separar las instancias reservadas originales en dos o más instancias reservadas nuevas. Por ejemplo, si tiene una reserva para 10 instancias en `us-east-1a` y decide mover 5 instancias a `us-east-1b`, la solicitud de modificación da como resultado dos nuevas reservas: una para 5 instancias en `us-east-1a` y la otra para 5 instancias en `us-east-1b`.

También puede fusionar dos o más instancias reservadas en una única instancia reservada. Por ejemplo, si tiene cuatro instancias reservadas `t2.small` de una instancia cada una, puede fusionarlas para crear una instancia reservada `t2.large`. Para obtener más información, consulte Compatibilidad para modificar tamaños de instancia.

Después de la modificación, el beneficio de las instancias reservadas se aplica únicamente a las instancias que coincidan con los nuevos parámetros. Por ejemplo, si cambia la zona de disponibilidad de una reserva, la reserva de capacidad y los beneficios de precios se aplican automáticamente al uso de la instancia en la nueva zona de disponibilidad. Las instancias que ya no coincidan con los nuevos parámetros se cambian a la tarifa bajo demanda a menos que la cuenta disponga de otras reservas aplicables.

Si la solicitud de modificación se realiza correctamente:

- La reserva modificada entra en vigor inmediatamente y el beneficio de precio se aplica a las nuevas instancias comenzando a contar desde la hora de la solicitud de modificación. Por ejemplo, si modifica correctamente sus reservas a las 21:15 h, el beneficio de precio se transfiere a su nueva instancia a las 21 h. Puede obtener la fecha de entrada en vigor de las instancias reservadas modificadas usando el comando describe-reserved-instances.
- Se retira la reserva original. Su fecha de finalización es la fecha de inicio de la nueva reserva, mientras que la fecha de finalización de la nueva reserva es la misma que la fecha de finalización de la instancia reservada original. Si modifica una reserva de tres años a la que aún le quedaban 16 meses de plazo, la reserva modificada resultante es una reserva de 16 meses con la misma fecha de finalización que la reserva original.
- La reserva modificada muestra un precio fijo de 0 USD y no el precio fijo de la reserva original.
- El precio fijo de la reserva modificada no afecta a los cálculos de capa de precios de descuento aplicados a su cuenta, que se basan en el precio fijo de la reserva original.

Si la solicitud de modificación genera un error, las instancias reservadas conservan su configuración original y, de forma inmediata, estarán disponibles para otra solicitud de modificación.

No se le cobra ninguna cuota por la modificación y usted no recibe ninguna factura nueva.

Puede modificar sus reservas siempre que lo desee, pero no puede cambiar ni cancelar una solicitud de modificación pendiente después de enviarla. Cuando la modificación se haya completado correctamente, podrá enviar otra solicitud de modificación para revertir cualquiera de los cambios que haya hecho, si fuera necesario.

Contenido

- Requisitos y restricciones a modificar
- Compatibilidad para modificar tamaños de instancia
- Enviar solicitudes de modificación
- Solucionar problemas de solicitudes de modificación

Requisitos y restricciones a modificar

Puede modificar estos atributos como se indica a continuación.

Atributo modificable	Plataformas admitidas	Limitaciones y considera ciones
Cambiar zonas de disponibi lidad dentro de la misma región	Linux y Windows	-
Cambiar el ámbito de zona de disponibilidad a región y viceversa.	Linux y Windows	Una instancia reservada zonal se asigna a una zona de disponibilidad y reserva capacidad en esa zona de disponibilidad. Si cambia el ámbito de zona de disponibi lidad a región (es decir, de zonal a regional), pierde el beneficio de reserva de capacidad. Una instancia reservada regional se asigna a una región. Su descuento de instancia reservada se puede aplicar a instancias que se ejecutan en cualquier zona de disponibilidad de esa región. Además, el descuento de instancias reservadas se aplica al uso de instancias en todos los tamaños de la familia de instancias seleccion ada. Si cambia el ámbito de región a zona de disponibi lidad (es decir, de regional a zonal), pierde la flexibilidad de la zona de disponibilidad y la

Atributo modificable	Plataformas admitidas	Limitaciones y considera ciones
		flexibilidad del tamaño de la instancia (si corresponde). Para obtener más informaci ón, consulte Cómo se aplican los descuentos de la instancia reservada..
Cambiar el tamaño de instancia dentro de la misma familia de instancias y generación	Solo Linux/UNIX La flexibilidad del tamaño de instancia no está disponibl e para instancias reservada s en otras plataformas, como Linux con SQL Server Standard, Linux con SQL Server Web, Linux con SQL Server Enterprise, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux, Windows, Windows con SQL Standard, Windows con SQL Server Enterprise y Windows con SQL Server Web.	La reserva debe utilizar la tenencia predeterminada. Algunas familias de instancias no se admiten porque no hay ningún otro tamaño disponibl e. Para obtener más informaci ón, consulte Compatibilidad para modificar tamaños de instancia

Requisitos

Amazon EC2 procesa su solicitud de modificación si hay suficiente capacidad para su configuración de destino (si procede) y si se cumplen las siguientes condiciones:

- La instancia reservada no se puede modificar antes o al mismo tiempo que la compra
- La instancia reservada debe estar activa
- No puede ser una solicitud de modificación pendiente
- La instancia reservada no aparece en el Marketplace de instancias reservadas.

- Debe haber una coincidencia entre la huella del tamaño de la instancia de la reserva original y la nueva configuración. Para obtener más información, consulte Compatibilidad para modificar tamaños de instancia.
- Las instancias reservadas originales son todas instancias reservadas estándar o todas instancias reservadas convertibles, no algunas de cada tipo
- Las instancias reservadas originales deben caducar dentro de la misma hora, si son instancias reservadas estándar
- Para modificar el tamaño de la instancia, la instancia reservada debe admitir la flexibilidad de tamaño de instancia. Para ver la lista de instancias reservadas que no admiten la flexibilidad de tamaño de la instancia, consulte Flexibilidad del tamaño de instancias.

Compatibilidad para modificar tamaños de instancia

Puede modificar el tamaño de una instancia reservada si se cumplen los siguientes requisitos.

Requisitos

- La plataforma es Linux/UNIX.
- Debe seleccionar otro tamaño de instancia de la misma familia de instancias (indicado con una letra, por ejemplo, T) y generación (indicado con un número, por ejemplo, 2).

  Por ejemplo, puede modificar una instancia reservada de `t2.small` a `t2.large` porque ambas pertenecen a la misma familia y generación de T2. Sin embargo, no puede modificar una instancia reservada de T2 a M2 o de T2 a T3 porque, en ambos ejemplos, la generación y la familia de instancias de destino no son las mismas que las de la instancia reservada original.
- Puede modificar el tamaño de instancia de una instancia reservada solo si es compatible con la flexibilidad de tamaño de instancia. Para ver la lista de instancias reservadas que no admiten la flexibilidad de tamaño de la instancia, consulte Flexibilidad del tamaño de instancias.
- No se puede modificar el tamaño de instancia de las instancias reservadas en el caso de las instancias `t1.micro`, ya que `t1.micro` tiene un solo tamaño.
- Las instancia reservada original y nueva deben tener la misma huella del tamaño de instancia.

Contenido

- Huella del tamaño de instancia
- Factores de normalización para instancias bare metal

Huella del tamaño de instancia

Cada instancia reservada tiene una huella del tamaño de instancia, que se determina mediante el factor de normalización del tamaño de instancia y el número de instancias de la reserva. Cuando modifica los tamaños de instancia en instancia reservada, la huella de la nueva configuración debe coincidir con la de la configuración original, en caso contrario no se procesará la solicitud de modificación.


Para calcular la huella del tamaño de instancia de una instancia reservada, multiplique el número de instancias por el factor de normalización. En la consola de Amazon EC2, el factor de normalización se mide en unidades. En la tabla siguiente se describe el factor de normalización para los tamaños de instancia de una familia de instancias. Por ejemplo, `t2.medium` tiene un factor de normalización de 2 por lo que una reserva de cuatro instancias `t2.medium` tiene una huella de 8 unidades.

Tamaño de instancia	Factor de normalización
nano	0,25
micro	0,5
small	1
medium	2
large	4
xlarge	8
2xlarge	16
3xlarge	24
4xlarge	32
6xlarge	48
8xlarge	64
9xlarge	72
10xlarge	80


Tamaño de instancia	Factor de normalización
12xlarge	96
16xlarge	128
18xlarge	144
24xlarge	192
32xlarge	256
48xlarge	384
56xlarge	448
96xlarge	768
112xlarge	896

Se pueden asignar las reservas a diferentes tamaños de instancia dentro de la misma familia de instancia, siempre que la huella del tamaño de instancia de la reserva siga siendo la misma. Por ejemplo, puede dividir una reserva para una instancia `t2.large` (1 en 4 unidades) en cuatro instancias `t2.small` (4 en 1 unidad). Del mismo modo, puede combinar una reserva para cuatro instancias `t2.small` en una instancia `t2.large`. Sin embargo, no puede cambiar la reserva para dos instancias `t2.small` en una instancia `t2.large` porque la huella de la nueva reserva (4 unidades) es mayor que la huella de la reserva original (2 unidades).

En el ejemplo siguiente, tiene una reserva con dos instancias `t2.micro` (1 unidad) y una reserva con una instancia `t2.small` (1 unidad). Si fusiona ambas reservas en una sola reserva con una instancia `t2.medium` (2 unidades), la huella de la nueva reserva es igual a la huella de las reservas combinadas.



También puede modificar una reserva para dividirla en dos o más reservas. En el siguiente ejemplo, se tiene una reserva con una instancia `t2.medium` (2 unidades). Puede dividir la reserva en dos reservas, una con dos instancias `t2.nano` (0,5 unidades) y la otra con tres instancias `t2.micro` (1,5 unidades).



Factores de normalización para instancias bare metal

Puede modificar una reserva con instancias `metal` mediante otros tamaños dentro de la misma familia de instancias. Del mismo modo, puede modificar una reserva con instancias que no sean instancias bare metal mediante el tamaño de `metal` dentro de la misma familia de instancias. Por lo general, una instancia bare metal tiene el mismo tamaño que el de la instancia más grande disponible dentro de la misma familia de instancias. Por ejemplo, una instancia `i3.metal` tiene el mismo tamaño que una instancia `i3.16xlarge`, por tanto tienen el mismo factor de normalización.

En la siguiente tabla se describe el factor de normalización para los tamaños de instancia bare metal en las familias de instancias que tienen instancias bare metal. El factor de normalización de instancias `metal` depende de la familia de instancias, a diferencia de los otros tamaños de instancia.

Tamaño de instancia	Factor de normalización
a1.metal	32
m5zn.metal | x2iezn.metal z1d.metal	96
c6g.metal | c6gd.metal | i3.metal | m6g.metal | m6gd.metal | r6g.metal | r6gd.metal | x2gd.metal	128
c5n.metal	144
c5.metal | c5d.metal | i3en.metal | m5.metal | m5d.metal | m5dn.metal | m5n.metal | r5.metal | r5b.metal | r5d.metal | r5dn.metal | r5n.metal	192
c6i.metal | c6id.metal | m6i.metal | m6id.metal | r6d.metal | r6id.metal	256
u-18tb1.metal | u-24tb1.metal	448
u-6tb1.metal | u-9tb1.metal | u-12tb1.metal	896

Por ejemplo, una instancia `i3.metal` tiene un factor de normalización de 128. Si compra una instancia reservada de Amazon Linux/Unix con tenencia predeterminada `i3.metal`, puede dividir la reserva como se indica a continuación:

- Una instancia `i3.16xlarge` tiene el mismo tamaño que una instancia `i3.metal`, por tanto su factor de normalización es 128 (128/1). La reserva para una instancia `i3.metal` se puede modificar en una instancia `i3.16xlarge`.
- Una instancia `i3.8xlarge` tiene la mitad de tamaño que una instancia `i3.metal`, por tanto su factor de normalización es 64 (128/2). La reserva para una instancia `i3.metal` se puede dividir en dos instancias `i3.8xlarge`.
- Una instancia `i3.4xlarge` tiene un cuarto del tamaño de una instancia `i3.metal`, por tanto su factor de normalización es 32 (128/4). La reserva para una instancia `i3.metal` se puede dividir en cuatro instancias `i3.4xlarge`.

Enviar solicitudes de modificación

Antes de modificar las instancias reservadas, asegúrese de haber leído las restricciones aplicables. Antes de modificar el tamaño de instancia, calcule la huella del tamaño de instancia total de las reservas originales que desea modificar y asegúrese también de que coincide con la huella del tamaño de instancia total de las nuevas configuraciones.

Console

Para modificar sus instancias reservadas

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En la página Reserved Instances (instancias reservadas), seleccione las instancias reservadas que desee modificar y elija Actions (Acciones), Modify Reserved Instances (Modificar instancias reservadas).

   Si las instancias reservadas no se encuentran en estado activo o no se pueden modificar, la opción Modify instancias reservadas (Modificar instancias reservadas) está deshabilitada.
3. La primera entrada de la tabla de modificación muestra atributos de las instancias reservadas seleccionadas y, como mínimo, una configuración de destino debajo de ellas. La columna Units (Unidades) muestra la huella del tamaño de instancia total. Seleccione Add (Añadir) para cada nueva configuración que desee añadir. Modifique los atributos según sea necesario para cada configuración.

   - Scope (Ámbito): elija si la configuración se aplica a una zona de disponibilidad o a toda la región.
   - Availability Zone (Zona de disponibilidad): elija la zona de disponibilidad requerida. No es aplicable para instancias reservadas regionales.
   - Tipo de instancia: seleccione el tipo de instancia necesario. Las configuraciones combinadas deben ser iguales a la huella de tamaño de instancia de las configuraciones originales.
   - Count (Recuento): especifique el número de instancias. Para dividir las instancias reservadas en varias configuraciones, reduzca el recuento, elija Add (Añadir) y especifique un recuento para la configuración adicional. Por ejemplo, si tiene una única configuración con un recuento de 10, puede cambiar su recuento a 6 y añadir una configuración con un recuento de 4. Este proceso retira la instancia reservada original después de activar la nueva instancias reservadas.

4. Elija Continue.
5. Para confirmar sus opciones de modificación cuando termine de especificar las configuraciones de destino, elija Submit modifications (Enviar modificaciones).
6. Puede determinar el estado de la solicitud de modificación fijándose en la columna State (Estado) de la pantalla de instancias reservadas. A continuación se muestran los posibles estados.

   - active (activa) (modificación pendiente) — Estado de transición para instancias reservadas originales
   - retired (retirada) (modificación pendiente) — Estado de transición para instancias reservadas originales mientras se crean instancias reservadas nuevas
   - retired (retirada) — instancias reservadas modificada y reemplazada correctamente
   - active (activa) — Una de las siguientes:
     - instancias reservadas nuevas creadas a partir de una solicitud de modificación realizada correctamente
     - instancias reservadas originales después de una solicitud de modificación errónea

AWS CLI

Para modificar sus instancias reservadas

Utilice el comando modify-reserved-instances. Puede proporcionar los detalles de configuración en un archivo JSON.

```
aws ec2 modify-reserved-instances \
    --reserved-instances-ids b847fa93-e282-4f55-b59a-1342f5bd7c02 \
    --target-configurations file://configuration.json
```

Para obtener el estado de la solicitud de modificación

Utilice el comando describe-reserved-instances-modifications. El estado es `processing`, `fulfilled` o `failed`.

```
aws ec2 describe-reserved-instances-modifications \
    --reserved-instances-modification-ids rimod-d3ed4335-b1d3-4de6-ab31-0f13aaf46687
 \
    --query ReservedInstancesModifications[].Status
```

PowerShell

Para modificar sus instancias reservadas

Utilice el cmdlet Edit-EC2ReservedInstance. Puede proporcionar los detalles de configuración en un objeto de tipo `Amazon.EC2.Model.ReservedInstancesConfiguration`.

```
Edit-EC2ReservedInstance `
    -ReservedInstancesId b847fa93-e282-4f55-b59a-1342f5bd7c02 `
    -TargetConfiguration $configuration
```

Para obtener el estado de la solicitud de modificación

Utilice el cmdlet Get-EC2ReservedInstancesModification. El estado es `processing`, `fulfilled` o `failed`.

```
Get-EC2ReservedInstancesModification `
    -ReservedInstancesModificationId rimod-d3ed4335-b1d3-4de6-ab31-0f13aaf46687 | `
    Select Status
```

Solucionar problemas de solicitudes de modificación

Si los valores de la configuración de destino que solicitó eran únicos, se recibe un mensaje que indica que se está procesando la solicitud. En este punto, Amazon EC2 solo ha determinado que los parámetros de la solicitud de modificación son válidos. A pesar de ello, aún es posible que la solicitud de modificación genere algún error debido a falta de capacidad disponible.

En algunas situaciones, podría recibir un mensaje indicando que las solicitudes de modificación no se han completado o han generado un error en lugar de una confirmación. Use la información que le proporcionan esos mensajes como punto de partida para volver a enviar otra solicitud de modificación. Asegúrese de haber leído las restricciones aplicables antes de enviar la solicitud.

No todas las instancias reservadas seleccionadas se pueden procesar para una modificación

Amazon EC2 identifica y enumera las instancias reservadas que no se pueden modificar. Si recibe un mensaje como este, vaya a la página Instancias reservadas en la consola de Amazon EC2 y compruebe la información para las instancias reservadas.

Error al procesar la solicitud de modificación

Se enviaron una o varias instancias reservadas para su modificación y no se puede procesar ninguna de las solicitudes. Según el número de reservas que se están modificando, puede recibir diferentes versiones del mensaje.

Amazon EC2 muestra los motivos por los que no se puede procesar su solicitud. Por ejemplo, podría haber especificado la misma configuración de destino —una combinación de zona de disponibilidad y plataforma— para uno o más subconjuntos de las instancias reservadas que se están modificando. Pruebe a volver a enviar las solicitudes de modificación pero asegúrese de que los detalles de instancia de las reservas coincidan y de que las configuraciones de destino de todos los subconjuntos que se están modificando son únicas.

Intercambiar instancias reservadas convertibles

Puede intercambiar una o varias instancias reservadas convertibles por otra instancia reservada convertible con una configuración diferente, incluida la familia de instancias, el sistema operativo y la tenencia. No hay ningún límite en cuanto al número de veces que puede hacer un intercambio, siempre que la nueva instancia reservada convertible tenga un valor igual o superior al de las instancias reservadas convertibles que está intercambiando.

Cuando se intercambia una instancia reservada convertible, la cantidad de instancias de la reserva actual se intercambia por la cantidad de instancias que cubre el valor igual o superior de la configuración de la nueva instancia reservada convertible. Amazon EC2 calcula la cantidad de instancias reservadas que puede recibir por el intercambio.

No se puede intercambiar estándar instancias reservadas, pero puede modificarlas. Para obtener más información, consulte Modificar instancias reservadas .

Contenido

- Requisitos para el intercambio de instancias reservadas convertibles
- Calcular instancias reservadas convertibles intercambios
- Fusionar instancias reservadas convertibles
- Intercambiar una parte de un instancia reservada convertible
- Enviar solicitudes de intercambio

Requisitos para el intercambio de instancias reservadas convertibles

Si se cumplen las siguientes condiciones, Amazon EC2 procesará su solicitud de intercambio. Su instancia reservada convertible debe estar:

- Activa
- No hay otra solicitud de intercambio pendiente.
- Tiene al menos 24 horas antes de que caduque

Se aplican las siguientes reglas:

- Las instancias reservadas convertibles se deben intercambiar por otras instancias reservadas convertibles que ofrezca actualmente AWS.
- Las instancias reservadas convertibles están asociadas con una región específica, que es fija mientras dure la reserva. No se puede intercambiar una instancia reservada convertible por una instancia reservada convertible de una región diferente.
- Para intercambiar una instancia reservada convertible zonal, AWS debe contar con suficiente capacidad para el nuevo tipo de instancia en la región.
- Puede intercambiar una o varias instancias reservadas convertibles a la vez para obtener una única instancia reservada convertible.
- Para intercambiar solo una parte de una instancia reservada convertible, puede modificarla y convertirla en dos o más reservas y después intercambiar una o varias de dichas reservas por otra instancia reservada convertible. Para obtener más información, consulte Intercambiar una parte de un instancia reservada convertible. Para obtener más información sobre cómo modificar instancias reservadas, consulte Modificar instancias reservadas.
- Todas las instancias reservadas convertibles de pago inicial total se pueden intercambiar por instancias reservadas convertibles de pago inicial parcial, y viceversa.

> **Note**
>
> Si el pago inicial total necesario para el intercambio (costo de nivelación) es inferior a 0,00 USD, AWS brinda automáticamente una cantidad de instancias en la instancia reservada convertible que garantiza que el costo de nivelación es como mínimo 0,00 USD.

> **Note**
>
> Si el valor total (precio inicial + precio por hora * cantidad de horas restantes) de la instancia reservada convertible nueva es inferior al valor total de la instancia reservada convertible intercambiada, AWS brinda automáticamente una cantidad de instancias en la

instancia reservada convertible que garantiza que el valor total es mayor o igual que el de la instancia reservada convertible intercambiada.

- Para poder beneficiarse de mejores precios, puede intercambiar una instancia reservada convertible sin pagos iniciales por una instancia reservada convertible con pago inicial total o pago inicial parcial.
- No puede intercambiar las instancias reservadas convertibles con pago inicial total o pago inicial parcial por instancias reservadas convertibles sin pago inicial.
- Puede intercambiar una instancia reservada convertible sin pago inicial por otra instancia reservada convertible sin pago inicial solo si el precio por hora de la instancia reservada convertible nueva es mayor o igual que el de la instancia reservada convertible intercambiada.

> **Note**
>
> Si el valor total (precio por hora * cantidad de horas restantes) de la instancia reservada convertible nueva es inferior al valor total de la instancia reservada convertible intercambiada, AWS brinda automáticamente una cantidad de instancias en la instancia reservada convertible que garantiza que el valor total es mayor o igual que el de la instancia reservada convertible intercambiada.

- Si intercambia varias instancias reservadas convertibles que tienen fechas de vencimiento diferentes, la fecha de vencimiento de la instancia reservada convertible nueva será la fecha más lejana en el futuro.
- Si intercambia una sola instancia reservada convertible, esta debe tener el mismo plazo (1 o 3 años) que la instancia reservada convertible nueva. Si fusiona varias instancias reservadas convertibles que tengan plazos diferentes, la instancia reservada convertible nueva tendrá un plazo de 3 años. Para obtener más información, consulte Fusionar instancias reservadas convertibles.
- Cuando Amazon EC2 intercambia una instancia reservada convertible, retira la reserva asociada y transfiere la fecha de finalización a la nueva reserva. Tras el intercambio, Amazon EC2 establece la fecha de finalización de la reserva anterior y la fecha de inicio de la nueva reserva igual a la fecha del cambio. Por ejemplo, si cancela una reserva de tres años a la que aún le quedaban 16 meses de plazo, la nueva reserva es de 16 meses con la misma fecha de finalización que la reserva de la instancia reservada convertible que ha intercambiado.

Calcular instancias reservadas convertibles intercambios

El intercambio de instancias reservadas convertibles es gratuito. No obstante, es posible que deba pagar un costo de nivelación, que es un costo inicial prorrateado de la diferencia entre las instancias reservadas convertibles que tenía y las nuevas instancias reservadas convertibles que recibe del intercambio.

Cada instancia reservada convertible tiene un valor de lista. Este valor de lista se compara con el valor de lista de las instancias reservadas convertibles que desea para determinar cuántas reservas de instancias puede recibir del intercambio.

Por ejemplo: tiene una instancia reservada convertible con un valor de lista de 35 USD que desea intercambiar por un tipo de instancia nuevo con un valor de lista de 10 USD.

```
$35/$10 = 3.5
```

Puede intercambiar la instancia reservada convertible por tres instancias reservadas convertibles de 10 USD. No se puede comprar media reserva, por lo que tendrá que comprar una instancia reservada convertible adicional que cubra el resto:

```
3.5 = 3 whole Convertible Reserved Instances + 1 additional Convertible Reserved
 Instance
```

La cuarta instancia reservada convertible tiene la misma fecha de finalización que las otras tres. Si está intercambiando instancias reservadas convertibles de pagos iniciales parciales o totales, deberá pagar el costo de nivelación de la cuarta reserva. Si el costo inicial restante de las instancias reservadas convertibles es de 500 USD y la nueva reserva normalmente costaría 600 USD en forma prorrateada, se le cobrarán 100 USD.

```
$600 prorated upfront cost of new reservations - $500 remaining upfront cost of old
 reservations = $100 difference
```

Fusionar instancias reservadas convertibles

Si fusiona dos o más instancias reservadas convertibles, el plazo de la instancia reservada convertible nueva tiene que ser el mismo que el de las instancias reservadas convertibles originales o el que venza más tarde de las instancias reservadas convertibles. La fecha de vencimiento de la nueva instancia reservada convertible será la fecha más lejana en el futuro.

Suponga, por ejemplo, que tenga las instancias reservadas convertibles siguientes en su cuenta:

ID de instancia reservada	Plazo	Fecha de vencimiento
aaaa1111	1 año	31/12/2018
bbbb2222	1 año	31/07/2018
cccc3333	3 años	30/06/2018
dddd4444	3 años	31/12/2019

- Puede fusionar `aaaa1111` y `bbbb2222` e intercambiarlas por una instancia reservada convertible de un año. No puede intercambiarlos por una instancia reservada convertible de tres años. La fecha de vencimiento de la nueva instancia reservada convertible es el 31/12/2018.
- Puede fusionar `bbbb2222` y `cccc3333` e intercambiarlas por una instancia reservada convertible de 3 años. No puede intercambiarlos por una instancia reservada convertible de un año. La fecha de vencimiento de la nueva instancia reservada convertible es el 31/07/2018.
- Puede fusionar `cccc3333` y `dddd4444` e intercambiarlas por una instancia reservada convertible de 3 años. No puede intercambiarlos por una instancia reservada convertible de un año. La fecha de vencimiento de la nueva instancia reservada convertible es el 31/12/2019.


Intercambiar una parte de un instancia reservada convertible

Puede utilizar el proceso de modificación para dividir la instancia reservada convertible en reservas más pequeñas y después intercambiar una o varias de dichas reservas por otra instancia reservada convertible. En los siguientes ejemplos se muestra cómo realizar esta operación.

Example Ejemplo; instancia reservada convertible con varias instancias

En este ejemplo, tiene una instancia reservada convertible `t2.micro` con cuatro instancias en la reserva. Para intercambiar dos instancias `t2.micro` por una instancia `m4.xlarge`:


1. Modifique la instancia reservada convertible `t2.micro` dividiéndola en dos instancias reservadas convertibles `t2.micro` con dos instancias cada una.
2. Intercambie una de las `t2.micro` instancias reservadas convertibles nuevas por una instancia reservada convertible `m4.xlarge`.



Example Ejemplo; instancia reservada convertible con una instancia

En este ejemplo, tiene una instancia reservada convertible `t2.large`. Para cambiarla por una instancia `t2.medium` más pequeña y una instancia `m3.medium`:

1. Modifique la instancia reservada convertible `t2.large` dividiéndola en dos instancias reservadas convertibles `t2.medium`. Una única instancia `t2.large` tiene el mismo tamaño de instancia que dos instancias `t2.medium`.
2. Intercambie una de las instancias reservadas convertibles `t2.medium` nuevas por una instancia reservada convertible `m3.medium`.



Para obtener más información, consulte Compatibilidad para modificar tamaños de instancia y Enviar solicitudes de intercambio.

Enviar solicitudes de intercambio

Puede intercambiar sus instancias reservadas convertibles. Las instancias reservadas que se intercambian se retiran.

Console

Para intercambiar las instancias reservadas convertibles

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2. Elija Reserved Instances (instancias reservadas), seleccione las instancias reservadas convertibles que desea intercambiar y elija Actions (Acciones), Exchange instancia reservada (Intercambiar la instancia reservada).
3. Seleccione los atributos de la configuración deseada y elija Find offering (Buscar oferta).
4. Seleccione una nueva instancia reservada convertible. En la parte inferior de la pantalla, puede ver el número de instancias reservadas que recibe para el intercambio y cualquier costo adicional.
5. Cuando haya seleccionado una instancia reservada convertible que cumpla sus necesidades, elija Review (Revisar).
6. Elija Exchange (Intercambiar) y, a continuación, Close (Cerrar).

AWS CLI

Para intercambiar una instancia reservada convertible

1. Busque una nueva instancia reservada convertible que cumpla sus necesidades con el comando describe-reserved-instances-offerings.
2. Obtenga un presupuesto para el intercambio con el comando get-reserved-instances-exchange-quote. Esto incluye el número de instancias reservadas que obtiene del intercambio y el verdadero costo del intercambio:
3. Realice el intercambio con el comando accept-reserved-instances-exchange-quote.

PowerShell

Para intercambiar una instancia reservada convertible

1. Busque una nueva instancia reservada convertible que cumpla sus necesidades con el cmdlet Get-EC2ReservedInstancesOffering.
2. Obtenga un presupuesto para el intercambio mediante el cmdlet GetEC2-ReservedInstancesExchangeQuote. Esto incluye el número de instancias reservadas que obtiene del intercambio y el verdadero costo del intercambio:
3. Realice el intercambio mediante el cmdlet Approve-EC2ReservedInstancesExchangeQuote

Cuotas de instancia reservada

Puede comprar nuevas instancias reservadas todos los meses. El número de instancias reservadas nuevas que puede comprar al mes se determina según la cuota mensual, como se detalla a continuación:

Descripción de la cuota	Cuota predeterminada
instancias reservadas regionales nuevas	20 por región al mes
instancias reservadas de zona nuevas	20 por zona de disponibilidad al mes

Por ejemplo, en una región con tres zonas de disponibilidad, la cuota predeterminada es de 80 instancias reservadas nuevas al mes y se calcula de la siguiente forma:

- 20 instancias reservadas regionales para la región
- Más 60 instancias reservadas de zona (20 para cada una de las tres zonas de disponibilidad)

Las instancias con el estado `running` se tienen en cuenta para la cuota. Las instancias con los estados `pending`, `stopping`, `stopped` y `hibernated` no se tienen en cuenta para la cuota.

Visualización del número de instancias reservadas compradas

El número de instancias reservadas que compre se indica en el campo Instance count (Recuento de instancias) de la consola o mediante el parámetro `InstanceCount` en la AWS CLI. Cuando compra nuevas instancias reservadas, la cuota se mide en relación con el recuento total de instancias. Por ejemplo, si compra una configuración de instancia reservada única con un recuento de 10 instancias, la compra se cuenta en relación con la cuota como 10, no como 1.

Puede ver el número de instancias reservadas que ha comprado mediante Amazon EC2 o la AWS CLI.


Console

Visualización del número de instancias reservadas compradas

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Reserved Instances (instancias reservadas).

3. Seleccione una configuración de instancia reservada de la tabla y compruebe el campo Instance count (Recuento de instancias).

   En la siguiente captura de pantalla, la línea seleccionada representa una configuración de instancia reservada única para un tipo de instancia `t3.micro`. La columna Instance count (Recuento de instancias) de la vista de tabla y el campo Instance count (Recuento de instancias) de la vista de detalles (que se marcan en la captura de pantalla) indican que hay 10 instancias reservadas para esta configuración.



AWS CLI

Visualización del número de instancias reservadas compradas

Utilice el comando describe-reserved-instances y especifique el ID de la configuración de la instancia reservada.

```
aws ec2 describe-reserved-instances \
    --reserved-instances-ids a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --output table
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado. El campo `InstanceCount` indica que hay 10 instancias reservadas para esta configuración.

```
-------------------------------------------------------------------
|                   DescribeReservedInstances                     |
+-----------------------------------------------------------------+
||                       ReservedInstances                       ||
```

```
|+----------------------+----------------------------------------+|
||  CurrencyCode        |  USD                                   ||
||  Duration            |  31536000                              ||
||  End                 |  2023-08-27T13:29:44+00:00             ||
||  FixedPrice          |  59.0                                  ||
||  InstanceCount       |  10                                    ||
||  InstanceTenancy     |  default                               ||
||  InstanceType        |  t3.micro                              ||
||  OfferingClass       |  standard                              ||
||  OfferingType        |  All Upfront                           ||
||  ProductDescription  |  Linux/UNIX                            ||
||  ReservedInstancesId |  a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111  ||
||  Scope               |  Region                                ||
||  Start               |  2022-08-27T13:29:45.938000+00:00      ||
||  State               |  active                                ||
||  UsagePrice          |  0.0                                   ||
|+----------------------+----------------------------------------+|
|||                     RecurringCharges                       |||
||+-----------------------------------+--------------------------+||
|||  Amount                           |  0.0                     |||
|||  Frequency                        |  Hourly                  |||
||+-----------------------------------+--------------------------+||
```

PowerShell

Visualización del número de instancias reservadas compradas

Utilice el cmdlet Get-EC2ReservedInstance y especifique el ID de la configuración de la instancia reservada.

```
Get-EC2ReservedInstance -ReservedInstancesId a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado. El campo `InstanceCount` indica que hay 10 instancias reservadas para esta configuración.

```
AvailabilityZone    :
CurrencyCode        : USD
Duration            : 31536000
End                 : 1/12/2017 8:57:08 PM
FixedPrice          : 0
InstanceCount       : 10
InstanceTenancy     : default
```

```
InstanceType        : t3.medium
OfferingClass       : standard
OfferingType        : All Upfront
ProductDescription  : Windows
RecurringCharges    : {}
ReservedInstancesId : a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
Scope               : Region
Start               : 10/12/2016 4:00:00 PM
State               : active
Tags                : {}
UsagePrice          : 0
```

Consideraciones

Una instancia reservada regional aplica un descuento a una instancia a petición en ejecución. El límite predeterminado de instancia a petición es de 20. No puede superar el límite de instancia a petición en ejecución adquiriendo instancias reservadas regionales. Por ejemplo, si ya tiene 20 instancias bajo demanda en ejecución y adquiere 20 instancias reservadas regionales, estas 20 instancias reservadas regionales se utilizan para aplicar un descuento a las 20 instancias bajo demanda en ejecución. Si adquiere más instancias reservadas regionales, no podrá iniciar más instancias debido a que habrá alcanzado el límite de instancia a petición.

Antes de adquirir instancias reservadas regionales, asegúrese de que su límite de instancia a petición coincide o supera el número de instancias reservadas regionales que quiere poseer. Si es necesario, asegúrese de solicitar un incremento del límite de instancia a petición antes de adquirir más instancias reservadas regionales.

Una instancia reservada de zona, es decir, una instancia reservada que se adquiere para una zona de disponibilidad específica, proporciona una reserva de capacidad, así como un descuento. Puede superar el límite de instancia a petición en ejecución adquiriendo instancias reservadas zonales. Por ejemplo, si ya tiene 20 instancias bajo demanda en ejecución y adquiere 20 instancias reservadas zonales, puede iniciar 20 instancias bajo demanda adicionales que coincidan con las especificaciones de las instancias reservadas zonales, lo que suma un total de 40 instancias en ejecución.

Visualización de cuotas de instancia reservada y solicitud de un aumento de cuota

La consola de Amazon EC2 proporciona información sobre las cuotas. También puede solicitar un aumento de cuotas. Para obtener más información, consulte Visualización de las cuotas actuales y Solicitar un aumento.

Spot Instances

Una instancia de spot es una instancia que utiliza la capacidad sobrante de EC2 que está disponible por un precio inferior con respecto al precio bajo demanda. Dado que las instancias de spot permiten solicitar instancias de EC2 no utilizadas con grandes descuentos, es posible reducir considerablemente los costos de Amazon EC2. El precio por hora de una instancia de spot se denomina precio de spot. Amazon EC2 establece el precio de spot de cada tipo de instancia en cada zona de disponibilidad, y este fluctúa en función de la oferta y la demanda a largo plazo de las instancias de spot. La instancia de spot se ejecuta siempre que haya capacidad disponible.

Las instancias de spot son una opción económica si es flexible con respecto a cuándo es necesario ejecutar las aplicaciones y si las aplicaciones se pueden interrumpir. Por ejemplo, las instancias de spot son adecuadas para análisis de datos, trabajos por lotes, procesamiento en segundo plano y tareas opcionales. Para obtener más información, consulte Precios de instancias de spot de Amazon EC2.

Para comparar las distintas opciones de compra de instancias de EC2, consulte Opciones de facturación y compra de Amazon EC2.

Conceptos

Antes de comenzar con las instancias de spot, familiarícese con los siguientes conceptos:

- Grupo de capacidad de spot: un conjunto de instancias de EC2 no utilizadas con el mismo tipo de instancia (por ejemplo: `m5.large`) y zona de disponibilidad.
- Precio de spot: el precio actual de una instancia de spot por hora.
- Solicitud de instancia de Spot: Solicita una instancia de spot. Cuando hay capacidad disponible, Amazon EC2 satisface su solicitud. Una solicitud de instancia de spot es única o persistente. Amazon EC2 vuelve a enviar de forma automática una solicitud de instancia de spot persistente en cuanto se interrumpe la instancia de spot asociada a la solicitud.
- Recomendación de reequilibrio de instancias de EC2: Amazon EC2 emite una señal de recomendación de reequilibrio de instancia para notificarle que la instancia de spot tiene un riesgo elevado de interrupción. Esta señal brinda la oportunidad de reequilibrar proactivamente sus cargas de trabajo entre las instancias de spot existentes o nuevas sin tener que esperar el aviso de interrupción de la instancia de spot con dos minutos de anticipación.
- Interrupción de instancia de spot: Amazon EC2 termina, detiene o hiberna la instancia de spot cuando Amazon EC2 necesita de nuevo la capacidad. Amazon EC2 envía un aviso de interrupción

de la instancia de spot, que otorga a la instancia una advertencia dos minutos antes de que se interrumpa.

Diferencias clave entre las instancias de spot y las instancias bajo demanda

En la siguiente tabla, se muestran las principales diferencias entre las instancias de spot y las instancias bajo demanda.

	Spot Instances	On-Demand Instances
Hora de inicialización	Solo se pueden iniciar inmediatamente si la solicitud de instancia de spot está activa y hay capacidad disponible.	Solo se pueden iniciar inmediatamente si se realiza una solicitud de inicialización manual y hay capacidad disponible.
Capacidad disponible	Si no hay capacidad disponible, la solicitud de instancia de spot sigue realizando la solicitud de inicialización de manera automática hasta que se disponga de capacidad.	Si no hay capacidad disponible al realizar una solicitud de inicialización, recibirá un error de capacidad insuficiente (ICE).
Precio por hora	El precio por hora de las instancias de spot varía en función del suministro y la demanda a largo plazo.	El precio por hora de las instancias bajo demanda es estático.
Recomendación de reequilibrio	La señal que emite Amazon EC2 para una instancia de spot en ejecución cuando la instancia tiene un riesgo elevado de interrupción.	Determine cuándo se interrumpe una instancia a petición (se detiene, se hiberna o se termina).
Interrupción de instancias	Puede detener e iniciar una instancia de spot con respaldo de Amazon EBS. Además, Amazon EC2 puede interrumpir una instancia de spot individual si la capacidad ya no está disponible.	Determine cuándo se interrumpe una instancia a petición (se detiene, se hiberna o se termina).

Precios y ahorro

Las instancias de spot se cobran según el precio de spot, establecido por Amazon EC2. Este precio se ajusta gradualmente en función de la oferta y la demanda a largo plazo de las instancias de spot. Las instancias de spot se ejecutan hasta que las termina, hasta que no haya capacidad disponible o hasta que su grupo de Amazon EC2 Auto Scaling las termine durante la reducción horizontal.

Si usted o Amazon EC2 interrumpe una instancia de spot en ejecución, se le cobrará por los segundos utilizados o por la hora completa, o no se le aplicará ningún cargo, en función del sistema operativo que utilice y de quién interrumpió la instancia de spot. Para obtener más información, consulte Facturación de las instancias de spot interrumpidas.

Savings Plans no cubre las instancias de spot. Si cuenta con un Savings Plans, este no ofrece ahorros adicionales a los que ya obtiene al utilizar las instancias de spot. Además, los gastos en las instancias de spot no se aplican a los compromisos de los Savings Plans para computación.

Ver precios

Para ver el precio actual más bajo de spot (actualizado cada cinco minutos) por Región de AWS y tipo de instancia, consulte la página Precios de instancias de spot de Amazon EC2.

Para ver el historial de precios de spot de los últimos tres meses, utilice la consola de Amazon EC2 o el comando describe-spot-price-history. Para obtener más información, consulte Visualización del historial de precios de instancias de spot.

De forma independiente, asignamos zonas de disponibilidad a códigos para cada Cuenta de AWS. Por ese motivo, puede obtener diferentes resultados para el mismo código de zona de disponibilidad (por ejemplo, `us-west-2a`) entre diferentes cuentas.

Ver el ahorro

Puede ver los ahorros obtenidos mediante el uso de instancias de spot para una sola flota de spot o para todas las instancias de spot. Puede ver el ahorro conseguido durante la última hora o los últimos tres días y el precio medio por hora de CPU virtual y por hora de memoria (GiB). El ahorro es una estimación y podría diferir del ahorro real porque no incluye los ajustes en la facturación en función del uso. Para obtener más información acerca de la visualización de información sobre el ahorro, consulte Ahorro en la compra de instancias de spot.

Ver facturación

Su factura proporciona detalles sobre el uso del servicio. Para obtener más información, consulte Ver su factura en la Guía del usuario de AWS Billing.

Prácticas recomendadas para el spot de Amazon EC2

Amazon EC2 proporciona acceso a la capacidad de computación de EC2 de reserva en la Nube de AWS mediante instancias de spot con un ahorro de hasta el 90 % en comparación con los precios bajo demanda. La única diferencia entre instancias bajo demanda e instancias de spot es que Amazon EC2 puede interrumpir las instancias de spot con dos minutos de notificación si Amazon EC2 necesita de nuevo la capacidad. Para garantizar la mejor experiencia con las instancias de spot, es importante comprender y aplicar las mejores prácticas para su uso.

Se recomienda el uso de instancias de spot para aplicaciones sin estado, tolerantes a fallos y flexibles. Por ejemplo, las instancias de spot funciona bien para big data, cargas de trabajo en contenedores, CI/CD, servidores web sin estado, informática de alto rendimiento (HPC) y cargas de trabajo de representación.

Mientras se ejecutan, las instancias de spot son exactamente iguales que las instancias bajo demanda. Sin embargo, las instancias de spot no garantizan que pueda mantener las instancias en ejecución el tiempo suficiente para finalizar sus cargas de trabajo. Las instancias de spot tampoco garantizan que pueda obtener disponibilidad inmediata de las instancias que está buscando, ni que siempre pueda obtener la capacidad agregada que solicitó. Además, las interrupciones y la capacidad de las instancias de spot pueden cambiar con el paso del tiempo porque la disponibilidad de instancias de spot varía según la oferta y la demanda, y el rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros.

Las instancias de spot no son adecuadas para cargas de trabajo que no sean flexibles, con estado, sin tolerancia a errores o estrechamente acopladas entre nodos de instancia. No se recomienda utilizar instancias de spot para las cargas de trabajo que no sean tolerantes a periodos ocasionales en los que la capacidad de destino en su totalidad no esté completamente disponible. Si bien seguir las prácticas recomendadas de spot para ser flexible en cuanto a los tipos de instancias y las zonas de disponibilidad es la mejor opción para obtener una alta disponibilidad, no hay garantías de que la capacidad esté disponible, ya que el aumento de la demanda de instancias bajo demanda puede interrumpir las cargas de trabajo en las instancias de spot.

Es de suma importancia que no se utilicen instancias de spot para estas cargas de trabajo ni que se intente realizar una conmutación por error a instancias bajo demanda para controlar las interrupciones o los periodos de falta de disponibilidad. La conmutación por error de instancias bajo

demanda puede provocar interrupciones inadvertidas en el resto de las instancias de spot. Además, si se interrumpen las instancias de spot de una combinación de una instancia y una zona de disponibilidad, puede resultar difícil conseguir instancias bajo demanda con la misma combinación.

Con independencia de si es un usuario de instancias de spot con experiencia o no conoce este tipo de instancias, si está experimentando problemas con interrupciones o disponibilidad de instancias de spot, le aconsejamos que siga estas prácticas recomendadas para tener la mejor experiencia con el servicio de instancias de spot.

Prácticas recomendadas para instancias de spot

- Preparar instancias individuales para interrupciones
- Sea flexible con respecto a los tipos de instancia y las zonas de disponibilidad
- Uso de la selección del tipo de instancia basada en atributos
- Uso de las puntuaciones de ubicación de spot para identificar las regiones y zonas de disponibilidad óptimas
- Uso de grupos de escalado automático de EC2 o flota de EC2 para administrar la capacidad agrupada
- Utilice la estrategia de asignación optimizada para capacidad y precio
- Utilice servicios integrados de AWS para administrar sus instancias de spot
- ¿Cuál es el mejor método de solicitud de spot que se puede utilizar?

Preparar instancias individuales para interrupciones

La mejor manera de gestionar las interrupciones de instancias de spot correctamente es diseñar su aplicación para que sea tolerante a errores. Para lograrlo, puede aprovechar las recomendaciones de reequilibrio de instancia de EC2 y los avisos de interrupción de instancias de spot.

Una recomendación de reequilibrio de instancia de EC2 es una señal que notifica cuando una instancia de spot corre un riesgo elevado de interrupción. La señal brinda la oportunidad de administrar la instancia de spot de forma proactiva antes del aviso de interrupción de instancia de spot de dos minutos de anticipación. Puede decidir reequilibrar su carga de trabajo con instancias de spot nuevos o existentes que no tengan un riesgo elevado de interrupción. Hemos facilitado el uso de esta señal mediante la característica de reequilibrio de capacidad en los grupos de escalado automático y flota de EC2.

Un aviso de interrupción de instancia de spot es una advertencia que se emite dos minutos antes de que Amazon EC2 interrumpa una instancia de spot. Si su carga de trabajo acepta “cambios

de programación", puede configurar sus instancias de spot para que se detengan o hibernen, en lugar de terminarlas, cuando se interrumpan. Amazon EC2 detiene o hiberna automáticamente sus instancias de spot en caso de interrupción y las reanuda también de manera automática cuando hay capacidad disponible.

Se recomienda crear una regla en Amazon EventBridge que capture las recomendaciones de reequilibrio y las notificaciones de interrupción y, a continuación, active un punto de control para el progreso de la carga de trabajo o gestione correctamente la interrupción. Para obtener más información, consulte Monitorear las señales de recomendación de reequilibrio. Para obtener un ejemplo detallado que le explica cómo crear y utilizar reglas de eventos, consulte Aprovechamiento de los avisos de interrupción de instancias de spot de Amazon EC2.

Para obtener más información, consulte Recomendación de reequilibrio de instancias de EC2 y Interrupciones de instancias de spot.

Sea flexible con respecto a los tipos de instancia y las zonas de disponibilidad

Un grupo de capacidad de spot es un conjunto de instancias de EC2 que no se utilizan con el mismo tipo de instancia (por ejemplo, `m5.large`) y zona de disponibilidad (por ejemplo: us-east-1a). Debe ser flexible en cuanto a los tipos de instancia que solicita y las zonas de disponibilidad en las que puede implementar la carga de trabajo. Esto le da a las instancias de spot una mejor oportunidad de encontrar y asignar la cantidad necesaria de capacidad de cómputo. Por ejemplo, no pida solo `c5.large` si estaría dispuesto a usar larges de las familias c4, m5 y m4.

En función de sus necesidades concretas, puede evaluar con qué tipos de instancia puede ser flexible para cumplir sus requisitos informáticos. Si una carga de trabajo se puede escalar verticalmente, debe incluir tipos de instancia más grandes (más vCPU y memoria) en sus solicitudes. Si solo puede escalar horizontalmente, debe incluir tipos de instancias de generación anterior, ya que tienen menos demanda de los clientes bajo demanda.

Una buena regla general es ser flexible con al menos 10 tipos de instancias para cada carga de trabajo. Además, asegúrese de que todas las zonas de disponibilidad estén configuradas para su uso en la VPC y seleccionadas para su carga de trabajo.

Uso de la selección del tipo de instancia basada en atributos

Con la selección del tipo de instancia basada en atributos, puede especificar los atributos de la instancia, como las vCPU, la memoria y el almacenamiento, para la carga de trabajo que desee ejecutar. El escalado automático de EC2 o la Flota de EC2 identificarán e iniciarán automáticamente

las instancias que coincidan con los atributos especificados. Esto elimina el esfuerzo necesario para seleccionar manualmente tipos de instancias específicos, lo que requiere un conocimiento profundo de la oferta de cada tipo de instancia.

Además, la selección del tipo de instancia basada en atributos le permite utilizar automáticamente los tipos de instancias recién lanzados a medida que estén disponibles. Esto garantiza un acceso sin problemas a una gama cada vez más amplia de capacidades de instancias de spot.

La selección del tipo de instancia basada en atributos es ideal para cargas de trabajo y marcos de trabajo que pueden ser flexibles sobre los tipos de instancias en los que se ejecutan, tales como la computación de alto rendimiento (HPC) y cargas de trabajo de macrodatos.

Para obtener más información, consulte Crear un grupo de instancias mixto mediante la selección del tipo de instancia basada en atributos en la Guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling y Especifique atributos para la selección del tipo de instancia para la flota de EC2 o flota de spot en esta guía.

Uso de las puntuaciones de ubicación de spot para identificar las regiones y zonas de disponibilidad óptimas

Las instancias de spot son capacidad de EC2 no utilizada y esta capacidad fluctúa en función de la oferta y la demanda de EC2. Como resultado, es posible que no siempre obtenga la capacidad de spot exacta que necesita en una ubicación específica y en un momento específico. Para mitigar esta imprevisibilidad, puede utilizar la característica de puntuación de ubicación de spot. Esta característica ofrece recomendaciones para las regiones o zonas de disponibilidad que tienen más probabilidades de tener suficiente capacidad para satisfacer sus necesidades de capacidad de spot sin necesidad de que primero tenga que iniciar instancias de spot en esas ubicaciones.

La puntuación de ubicación de spot se utiliza mejor para las cargas de trabajo que pueden ser flexibles en cuanto a los tipos de instancias y la región o zona de disponibilidad que pueden utilizar. Lo único que tiene que hacer es especificar la capacidad de spot que necesita, los requisitos de tipo de instancia y si desea recibir recomendaciones para las regiones o las zonas de disponibilidad. A cambio, recibirá una puntuación del 1 al 10 por cada región o zona de disponibilidad, lo que indica la probabilidad de aprovisionar correctamente la capacidad de spot solicitada en esa ubicación. Una puntuación de 10 indica que es probable que la solicitud de spot tenga éxito.

Es importante tener en cuenta que la puntuación de ubicación de spot es una recomendación puntual, ya que la capacidad puede variar con el tiempo. No garantiza la capacidad disponible ni predice el riesgo de interrupción.

Puede utilizar la característica de puntuación de ubicación de spot en la consola de Amazon EC2, en AWS CLI, o en un SDK. Para obtener más información, consulte Puntuación de ubicación de spot.

Uso de grupos de escalado automático de EC2 o flota de EC2 para administrar la capacidad agrupada

Las instancias de spot le permiten pensar en términos de capacidad agrupada, en unidades que incluyen vCPU, memoria, almacenamiento o rendimiento de red, en lugar de pensar en términos de instancias individuales. Los grupos de escalado automático y flota de EC2 le permiten iniciar y mantener una capacidad objetivo, así como solicitar automáticamente recursos para reemplazar cualquier recurso que sufra una interrupción o terminación manual. Cuando configura un grupo de escalado automático o una flota de EC2, solo tiene que especificar los tipos de instancia y la capacidad objetivo en función de las necesidades de la aplicación. Para obtener más información, consulte Grupos de escalado automático en la Guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling y Crear una flota de EC2 en esta guía del usuario.

Utilice la estrategia de asignación optimizada para capacidad y precio

Las estrategias de asignación en grupos de Auto Scaling ayudan a aprovisionar la capacidad de destino sin necesidad de buscar manualmente los grupos de capacidad de spot con capacidad sobrante. Recomendamos utilizar la estrategia `price-capacity-optimized` porque aprovisiona automáticamente instancias de los grupos de capacidad de spot más disponibles que también tienen el precio más bajo posible. También puede usar la estrategia de asignación `price-capacity-optimized` en flota de EC2. Debido a que la capacidad de la instancia de spot proviene de grupos con capacidad óptima, esto disminuye la posibilidad de que se reclamen las instancias de spot. Para obtener más información, consulte Estrategias de asignación para múltiples tipos de instancias en la Guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling y Cuando las cargas de trabajo tienen un alto costo de interrupción en esta guía del usuario.

Utilice servicios integrados de AWS para administrar sus instancias de spot

Otros servicios de AWS se integran con instancias de spot para reducir los costos informáticos generales sin necesidad de administrar las instancias o flotas individuales. Recomendamos que se plantee utilizar las siguientes soluciones para las cargas de trabajo aplicables: Amazon EMR, Amazon Elastic Container Service, AWS Batch, Amazon Elastic Kubernetes Service, Amazon SageMaker AI, AWS Elastic Beanstalk y Amazon GameLift Servers. Para obtener más información sobre las prácticas recomendadas de instancias de spot con estos servicios, consulte el sitio web de Amazon EC2 instancias de spot Workshops.

¿Cuál es el mejor método de solicitud de spot que se puede utilizar?

Use la siguiente tabla para determinar qué API debe utilizar al solicitar instancias de spot.

API	¿Cuándo se debe utilizar?	Caso de uso	¿Debo utilizar esta API?
CreateAutoScalingGroup	• Necesita varias instancias con una configuración única o una configuración mixta. • Desea automatizar la administración del ciclo de vida mediante una API configurable.	Cree un grupo de Auto Scaling que administre el ciclo de vida de las instancias a la vez que mantiene el número de instancias deseado. Admite escalado horizontal (agregar más instancias) entre los límites mínimo y máximo especificados.	Sí
CreateFleet	• Necesita varias instancias con una configuración única o una configuración mixta. • Desea administrar por sí mismo el ciclo de vida de las instancias. • Si no necesita escalado automático, se recomienda	Cree una flota de instancias bajo demanda e instancias de spot en una única solicitud, con varias especificaciones de inicialización que varían por tipo de instancia, AMI, zona de disponibilidad o subred. La estrategia de asignación de instancias de spot se establece de manera predeterminada como	Sí, en modo `instant` si no necesita escalado automático

API	¿Cuándo se debe utilizar?	Caso de uso	¿Debo utilizar esta API?
	utilizar el tipo de flota `instant`.	`lowest-price` por unidad, pero se puede cambiar a `price-capacity-optimized` , `capacity-optimized` o `diversified` .	
RunInstances	• Ya está utilizando la API RunInstances para iniciar instancias bajo demanda, y simplemente desea cambiar a iniciar instancias de spot modificando un único parámetro. • No necesita varias instancias con distintos tipos de instancias.	Lance un número especificado de instancias utilizando una AMI y un tipo de instancia.	No, porque RunInstances no permite tipos de instancias mixtos en una sola solicitud

API	¿Cuándo se debe utilizar?	Caso de uso	¿Debo utilizar esta API?
RequestSpotFleet	• Se desaconseja encarecidamente utilizar la API RequestSpotFleet, porque es una API heredada sin inversión planificada. • Si desea administrar el ciclo de vida de las instancias, utilice la API CreateFleet. • Si no desea administrar el ciclo de vida de las instancias, utilice la API CreateAutoScalingGroup.	NO UTILIZAR. RequestSpotFleet es una API heredada sin inversión planificada.	No
RequestSpotInstances	• Se desaconseja encarecidamente utilizar la API RequestSpotInstances, porque es una API heredada sin inversión planificada.	NO UTILIZAR. RequestSpotInstances es una API heredada sin inversión planificada.	No

Cómo funcionan las instancias de spot

Para iniciar una instancia de spot, puede crear una Solicitud de instancia de Spot, o Amazon EC2 crea una solicitud de instancia de spot en su nombre. La instancia de spot se inicia cuando se cumple la solicitud de instancia de spot.

Puede iniciar una instancia de spot usando varios servicios diferentes. Para obtener más información, consulte Introducción a las instancias de spot de Amazon EC2. En esta guía del usuario, describimos las siguientes formas de iniciar una instancia de spot usando EC2:

- Puede crear una solicitud de instancia de spot mediante el asistente de inicialización de instancias en la consola de Amazon EC2 o el comando run-instances. Para obtener más información, consulte Administración de instancias de spot.
- Puede crear una flota de EC2, en la que especifique la cantidad deseada de instancias de spot. Amazon EC2 crea una solicitud de instancia de spot en su nombre para cada instancia de spot especificada en la flota de EC2. Para obtener más información, consulte Crear una flota de EC2.
- Puede crear una solicitud de flota de spot en la que especifique la cantidad deseada de instancias de spot. Amazon EC2 crea una solicitud de instancia de spot en su nombre para cada instancia de spot especificada en la solicitud de flota de spot. Para obtener más información, consulte Crear una flota de spot.

> **Note**
>
> La flota de spot utiliza una API heredada sin inversión planificada. Recomendamos utilizar la flota de EC2 o un grupo de escalado automático en su lugar. Para obtener más información, consulte ¿Cuál es el mejor método de flota que se puede utilizar?.

La instancia de spot se inicia si hay capacidad disponible. La instancia de spot se ejecuta hasta que la detenga o la termine, o hasta que Amazon EC2 la interrumpa (lo que se conoce como una interrupción de instancia de spot). Amazon EC2 puede detener, terminar o hibernar una instancia de spot cuando la interrumpe.

Cuando utilice instancias de spot, debe estar preparado para las interrupciones. Amazon EC2 puede interrumpir su instancia de spot si la demanda de instancias de spot aumenta, si la oferta de instancias de spot disminuye. Cuando Amazon EC2 interrumpe una instancia de spot, proporciona un aviso de interrupción de instancia de spot, que envía a la instancia una advertencia dos minutos

antes de que Amazon EC2 la interrumpa. No puede habilitar la protección contra terminación para instancias de spot. Para obtener más información, consulte Interrupciones de instancias de spot.

Contenido


- Estados de las solicitudes de instancia de spot
- iniciar instancias de spot en un grupo de inicialización
- iniciar instancias de spot en un grupo de zona de disponibilidad
- iniciar instancias de spot en una VPC
- Inicialización de instancias de rendimiento ampliable
- Inicialización en hardware de un solo inquilino

Estados de las solicitudes de instancia de spot

Una solicitud de instancia de spot puede tener uno de los siguientes estados:

- `open`: la solicitud aún debe completarse.
- `active`: la solicitud se ha completado y tiene una instancia de spot asociada.
- `failed`: la solicitud tiene uno o varios parámetros incorrectos.
- `closed`: la instancia de spot se ha interrumpido o terminado.
- `disabled`: ha detenido la instancia de spot.
- `cancelled`: ha cancelado la solicitud o la solicitud ha caducado.

La siguiente ilustración representa las transiciones entre los distintos estados de una solicitud. Tenga en cuenta que las transiciones dependen de si el tipo de solicitud es de una única vez o persistente.



Una solicitud de instancia por única vez permanece activa hasta que Amazon EC2 inicia la instancia de spot, la solicitud caduca o el usuario la cancela. Si no hay capacidad disponible, la instancia de spot se termina y la solicitud de instancia de spot se cierra.

Una solicitud de instancia de spot persistente permanece activa hasta que caduca o hasta que el usuario la cancela, incluso si se cumple la solicitud. Si no hay capacidad disponible, la instancia de spot se interrumpe. Una vez interrumpida la instancia, cuando vuelve a disponer de capacidad, la instancia de spot se inicia si se había detenido o se reanuda si estaba hibernando. Puede detener una instancia de spot e iniciarla de nuevo si la capacidad está disponible. Si se termina la instancia de spot (con independencia de si la instancia de spot está en un estado detenido o en ejecución), la solicitud de instancia de spot se abre de nuevo y Amazon EC2 inicia una nueva instancia de spot. Para obtener más información, consulte Detener una instancia de spot, Iniciar una instancia de spot y Terminar una instancia de spot.

Puede realizar el seguimiento del estado de las solicitudes de instancia de spot, así como del estado de las instancias de spot iniciadas, a través del estado. Para obtener más información, consulte Obtención del estado de una solicitud de instancia de spot.

iniciar instancias de spot en un grupo de inicialización

Especifique un grupo de inicialización en la solicitud de instancia de spot para indicar a Amazon EC2 que lance un conjunto de instancias de spot solo si puede iniciarlas todas. Además, si el servicio de spot debe terminar una de las instancias de un grupo de inicialización, debe terminarlas todas. No obstante, si usted es el que termina una o más de las instancias en un grupo de inicialización, Amazon EC2 no termina el resto de las instancias del grupo de inicialización.

Si bien esta opción puede resultar útil, agregar esta limitación puede reducir las posibilidades de que se cumpla la solicitud de instancia de spot y aumentar las posibilidades de que se terminen las instancias de spot. Por ejemplo, el grupo de inicialización incluye instancias de múltiples zonas de disponibilidad. Si la capacidad de una de estas zonas de disponibilidad se reduce y ya no está disponible, entonces Amazon EC2 termina todas las instancias del grupo de inicialización.

Si crea otra solicitud de instancia de spot realizada correctamente que especifica el mismo grupo de inicialización (existente) que una solicitud anterior realizada correctamente, las instancias nuevas se agregarán al grupo de inicialización. Posteriormente, si se termina una instancia de este grupo de inicialización, se terminan todas las instancias del grupo, incluidas las instancias iniciadas en la primera y segunda solicitud.

iniciar instancias de spot en un grupo de zona de disponibilidad

Especifique un grupo de zona de disponibilidad en su solicitud de instancia de spot para indicar a Amazon EC2 que debe iniciar un conjunto de instancias de spot en la misma zona de disponibilidad. Amazon EC2 no necesita interrumpir todas las instancias de un grupo de zona de disponibilidad al mismo tiempo. Si Amazon EC2 debe interrumpir una de las instancias de un grupo de zona de disponibilidad, las demás siguen ejecutándose.

Si bien esta opción puede resultar útil, agregar esta limitación puede reducir las probabilidades de que se cumpla su solicitud de instancia de spot.

Si especifica un grupo de zona de disponibilidad, pero no una zona de disponibilidad en la solicitud de instancia de spot, el resultado dependerá de la red especificada.

VPC predeterminada

Amazon EC2 usa la zona de disponibilidad para la subred especificada. Si no especifica una subred, selecciona una zona de disponibilidad y su subred predeterminada, pero no necesariamente la zona más barata. Si eliminó la subred predeterminada para una zona de disponibilidad, entonces deberá especificar una subred diferente.

VPC no predeterminada

Amazon EC2 usa la zona de disponibilidad para la subred especificada.

iniciar instancias de spot en una VPC

La subred de las instancias de spot se especifica de la misma forma que una subred para las instancias bajo demanda.

- [VPC predeterminada] Si desea que la instancia de spot se lance en una zona de disponibilidad de bajo precio específica, debe especificar la subred correspondiente en la solicitud de instancia de spot. Si no especifica una subred, Amazon EC2 selecciona una automáticamente y la zona de disponibilidad de esta subred podría no tener el precio de spot más bajo.
- [VPC no predeterminada] Debe especificar la subred para la instancia de spot.

Inicialización de instancias de rendimiento ampliable

Los tipos de instancias T son instancias de rendimiento ampliables. Si inicia instancias de spot mediante un tipo de instancias de rendimiento ampliable y si piensa utilizar instancias de spot de rendimiento ampliable inmediatamente y durante un corto periodo de tiempo, sin tiempo de inactividad para acumular créditos de CPU, le recomendamos que las lance en modo estándar para evitar pagar costos más elevados. Si inicia instancias de spot de rendimiento ampliable en modo ilimitado y amplía el uso de la CPU inmediatamente, gastará créditos sobrantes para el rendimiento ampliable. Si utiliza la instancia durante un periodo corto de tiempo, la instancia no tiene tiempo de acumular créditos de CPU para compensar los créditos sobrantes y se le cobrarán dichos créditos sobrantes al terminar la instancia.

El modo ilimitado resulta adecuado para instancias de spot de rendimiento ampliable solo si la instancia se ejecuta el tiempo suficiente para acumular créditos de CPU para el rendimiento ampliable. De lo contrario, al tener que pagar los créditos sobrantes, las instancias de spot con rendimiento ampliable serán más caras que otras instancias. Para obtener más información, consulte Cuando utilizar el modo ilimitado en lugar del modo de CPU fija.

Las instancias T2, cuando se configuran en modo estándar, obtienen créditos de inicialización. Las instancias T2 son las únicas instancias de rendimiento ampliables que obtienen créditos de inicialización. Los créditos de inicialización tienen como objetivo ofrecer una experiencia de inicialización inicial productiva para instancias T2 proporcionando recursos de computación suficientes para configurar la instancia. No se permiten inicializaciones repetidas de instancias T2 para acceder a nuevos créditos de inicialización. Si necesita una CPU sostenida, puede ganar créditos (mediante un periodo de reposo), utilizar el modo ilimitado para las instancias de spot T2 o utilizar un tipo de instancia con CPU dedicada.

Inicialización en hardware de un solo inquilino

Puede ejecutar una instancia de spot en hardware de inquilino único. Las instancias de spot dedicadas están aisladas físicamente de las instancias que pertenecen a otras cuentas de AWS.

Para obtener más información, consulte Instancias dedicadas de Amazon EC2 e Instancias dedicadas de Amazon EC2.

Para ejecutar una instancia de spot dedicada, realice una de las siguientes operaciones:

- Cuando cree la solicitud de instancia de spot, especifique una tenencia `dedicated`. Para obtener más información, consulte Administración de instancias de spot.
- Solicite una instancia dedicada en una VPC con una tenencia de instancia `dedicated`. Para obtener más información, consulte Iniciar instancias dedicadas en una VPC con una tenencia predeterminada. No puede solicitar una instancia de spot con una tenencia `default` si la solicitó en una VPC con una tenencia de instancia `dedicated`.

Todas las familias de instancias admiten instancias de spot dedicadas excepto instancias T. Para cada familia de instancias admitidas, solo la instancia o metal de mayor tamaño admite instancias de spot dedicadas.

Visualización del historial de precios de instancias de spot

Amazon EC2 define los precios de las instancias de spot y estos se ajustan gradualmente en función de las tendencias a largo plazo de la oferta y la demanda de capacidad de este tipo de instancia.

Cuando su solicitud se haya completado, sus instancias de spot se inician al precio de spot, sin exceder el precio bajo demanda. Puede ver el historial del precio de spot para los últimos 90 días, filtrando por tipo de instancia, sistema operativo y zona de disponibilidad.

Para conocer los precios actuales de las instancias de spot, consulte Precios de instancias de spot de Amazon EC2.


Console

Visualización del historial de precios de spot

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Spot Requests (Solicitudes de spot).
3. Elija Historial de precios.
4. En Graph (Gráfico), seleccione para comparar el historial de precios por Availability Zones (Zonas de disponibilidad) o por Instance Types (Tipos de instancia).

- Si elige Zonas de disponibilidad, entonces elija el Tipo de instancia, el sistema operativo (Plataforma y el Intervalo de fechas cuyo historial de precios desea ver.
- Si elige Tipos de instancias, entonces elija hasta cinco Tipos de instancias, la Zona de disponibilidad, el sistema operativo (Plataforma y el Intervalo de fechas cuyo historial de precios desea ver.

La siguiente captura de pantalla muestra una comparación de precios para diferentes tipos de instancias.



5. Coloque (o mueva) el puntero sobre el gráfico para mostrar los precios a horas específicas en el rango de fechas seleccionado. Los precios se muestran en los bloques de información sobre el gráfico. El precio mostrado en la fila superior muestra el precio en una fecha específica. El precio mostrado en la segunda fila muestra el precio medio en el intervalo de fechas seleccionado.
6. Para mostrar el precio por vCPU, active Display normalized prices (Mostrar precios normalizados). Para mostrar el precio del tipo de instancia, desactive Display normalized prices (Mostrar precios normalizados).

AWS CLI

Visualización del historial de precios de spot

Utilice el siguiente comando describe-spot-price-history.

```
aws ec2 describe-spot-price-history \
    --instance-types c6i.xlarge \
    --product-descriptions "Linux/UNIX" \
```

```
    --start-time 2025-04-01T00:00:00 \
    --end-time 2025-04-02T00:00:0
```

PowerShell

Visualización del historial de precios de spot


Utilice el cmdlet Get-EC2SpotPriceHistory.

```
Get-EC2SpotPriceHistory `
    -InstanceType c6i.xlarge `
    -ProductDescription "Linux/UNIX" `
    -UtcStartTime 2025-04-01T00:00:00 `
    -UtcEndTime 2025-04-02T00:00:0
```

Ahorro en la compra de instancias de spot

Puede ver la información sobre el uso y el ahorro de las instancias de spot en el nivel de cada flota o de todas las instancias de spot en ejecución. En el nivel de cada flota, la información sobre el uso y el ahorro incluye todas las instancias iniciadas y terminadas por la flota. Puede ver esta información de la última hora o de los últimos tres días.

En la siguiente captura de pantalla de la sección Savings (Ahorros), se muestra la información del uso y el ahorro de spot de una flota de spot.



Puede ver la siguiente información de uso y de ahorro:

- “Spot instances” (instancias de spot): La cantidad de instancias puntuales iniciadas y terminadas por la flota de spot. Al ver el resumen del ahorro, el número representa todas las instancias de spot en ejecución.
- vCPU-hours (Horas de CPU virtual) –: número de horas de la CPU virtual utilizadas en todas las instancias de spot en el período de tiempo seleccionado.
- Mem(GiB)-hours (Horas de memoria (GiB)):– número de horas de GiB utilizadas en todas las instancias de spot en el período de tiempo seleccionado.
- On-Demand total (Total bajo demanda):– cantidad total pagada por el período de tiempo seleccionado si estas instancias se hubieran iniciado como instancias bajo demanda.
- Spot total (Total de spot):– cantidad total a pagar por el período de tiempo seleccionado.
- Savings (Ahorro):– porcentaje de ahorro al no pagar un precio bajo demanda.
- Average cost per vCPU-hour (Costo medio por hora de CPU virtual):– costo medio por hora del uso de la CPU virtual en todas las instancias de spot durante el período de tiempo seleccionado y calculado del siguiente modo: Average cost per vCPU-hour (Costo medio por hora de CPU virtual) = Spot total (Total de spot) / vCPU-hours (Horas de CPU virtual).
- Average cost per mem(GiB)-hour (Costo medio por hora de memoria (GiB):– costo medio por hora del uso de GiB en todas las instancias de spot durante el período de tiempo seleccionado y calculado del siguiente modo: Average cost per mem(GiB)-hour (Costo medio por hora de CPU virtual) = Spot total (Total de spot) / Mem(GiB)-hours (Horas de memoria (GiB)).
- Tabla “Details” (Detalles): los distintos tipos de instancia (cantidad de instancias por tipo de instancia entre paréntesis) que incluye la flota de spot. En el resumen del ahorro se incluyen todas las instancias de spot en ejecución.

La información del ahorro solo puede verse con la consola de Amazon EC2.

> **Note**
>
> La flota de spot utiliza una API heredada sin inversión planificada. Recomendamos utilizar la flota de EC2 o un grupo de escalado automático en su lugar. Para obtener más información, consulte ¿Cuál es el mejor método de flota que se puede utilizar?.

Visualización de la información de ahorro de una flota de spot

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2. En el panel de navegación, elija Spot Requests (Solicitudes de spot).
3. Seleccione el ID de una solicitud de flota de spot y desplácese hasta la sección Savings (Ahorros).

   Como alternativa, seleccione la casilla situada junto al ID de la solicitud de flota de spot y elija la pestaña Ahorros.
4. De forma predeterminada, la página muestra la información de uso y de ahorro de los últimos tres días. Puede elegir la última hora o los últimos tres días. Para las Flotas de spot iniciadas hace menos de una hora, la página muestra el ahorro previsto de dicha hora.

Visualización de la información de ahorro de todas las instancias de spot en ejecución

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Spot Requests (Solicitudes de spot).
3. Seleccione Savings Summary (Resumen de ahorro).

Crear una solicitud de instancia de spot

Para utilizar las instancias de spot, crea una solicitud de instancia de spot que incluye la cantidad de instancias deseada, el tipo de instancia y la zona de disponibilidad. Si hay capacidad disponible, Amazon EC2 satisface su solicitud de manera inmediata. De lo contrario, Amazon EC2 espera hasta que pueda atender su solicitud o hasta que usted la cancele.

Puede utilizar el asistente de inicialización de instancias en la consola de Amazon EC2 o el comando run-instances para solicitar una instancia de spot del mismo modo que puede iniciar una instancia bajo demanda. Este método solo se recomienda por las razones siguientes:

- Ya está utilizando el asistente de inicialización de instancias o el comando run-instances para iniciar instancias bajo demanda, y simplemente desea hacer un cambio para iniciar instancias de spot mediante la modificación de un solo parámetro.
- No necesita varias instancias con distintos tipos de instancias.

Por lo general, este método no se recomienda para iniciar instancias de spot porque no se puede especificar varios tipos de instancias y no puede iniciar instancias de spot e instancias bajo demanda en la misma solicitud. Para conocer los métodos preferidos para iniciar instancias de spot, que incluyen la inicialización de una flota que, a su vez, incluye instancias de spot e instancias bajo

demanda con varios tipos de instancias, consulte ¿Cuál es el mejor método de solicitud de spot que se puede utilizar?

Si solicita varias instancias de spot a la vez, Amazon EC2 crea solicitudes de instancia de spot independientes, lo que permite realizar el seguimiento del estado de cada una por separado. Para obtener más información acerca de las instancias de spot, consulte Obtención del estado de una solicitud de instancia de spot.

Console

Para crear una solicitud de instancia de spot

Los pasos del 1 al 9 son los mismos pasos que usaría para iniciar una instancia bajo demanda. En el paso 10, configura la solicitud de instancia de spot.

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En la barra de navegación de la parte superior de la pantalla, seleccione una región.
3. En el panel de la consola de Amazon EC2, elija iniciar instancia .
4. (Opcional) En Name and tags (Nombre y etiquetas), puede nombrar la instancia y etiquetar la solicitud de instancia de spot, la instancia, los volúmenes y los gráficos elásticos. Para obtener más información acerca de las etiquetas, consulte Etiquetar los recursos de Amazon EC2.

   a. En Name (Nombre), ingrese un nombre descriptivo para la instancia.

      El nombre de la instancia es una etiqueta, donde la clave es Name (Nombre) y el valor es el nombre que especifique. Si no especifica un nombre, la instancia se puede identificar mediante su ID, que se genera automáticamente al iniciar la instancia.

   b. Elija Add additional tags (Agregar etiquetas adicionales) para etiquetar la solicitud de instancia de spot, la instancia, los volúmenes y los gráficos elásticos. Elija Add tag (Agregar etiqueta) y, a continuación, ingrese una clave y un valor, y seleccione el tipo de recurso que desea etiquetar. Elija Add tag (Agregar etiqueta) para cada etiqueta adicional.
5. En Application and OS Images (Amazon Machine Image) (Imágenes de aplicaciones y sistema operativo [Imagen de máquina de Amazon]), elija el sistema operativo (SO) para la instancia y luego, seleccione una AMI. Para obtener más información, consulte Imágenes de aplicaciones y sistema operativo (Imagen de máquina de Amazon).

6. En Instance type (Tipo de instancia), seleccione el tipo de instancia que cumpla con los requisitos para la configuración de hardware y el tamaño de la instancia. Para obtener más información, consulte Tipo de instancia.
7. En Key pair (login) (Par de claves [inicio de sesión]), elija un par de claves existente o elija Create new key pair (Crear par de claves nuevo) para crear uno nuevo. Para obtener más información, consulte Pares de claves e instancias de Amazon EC2.

   > **Important**
   >
   > Si elige la opción Proceed without key pair (Not recommended) (Continuar sin un par de claves [No recomendado]), no podrá conectarse a la instancia a menos que elija una AMI que esté configurada para ofrecer a los usuarios otra forma de iniciar sesión.

8. En Network settings (Configuración de red), utilice la configuración predeterminada o elija Edit (Editar) para configurar los ajustes de red según sea necesario.

   Los grupos de seguridad forman parte de la configuración de la red y definen las reglas del firewall para la instancia. Estas reglas especifican qué tráfico procedente de la red se entregará en la instancia.

   Para obtener más información, consulte Configuración de red.
9. La AMI que seleccione incluye uno o más volúmenes de almacenamiento, incluido el volumen de dispositivo raíz. En Configure storage (Configurar almacenamiento), puede especificar los volúmenes adicionales que desea adjuntar a la instancia mediante Add new volume (Agregar volumen nuevo). Para obtener más información, consulte Configurar almacenamiento.
10. En Advanced details (Detalles avanzados), configure la solicitud de instancia de spot de la siguiente manera:

    a. En Opción de compra, seleccione la casilla de verificación Solicitar instancias de spot.

    b. Puede conservar la configuración predeterminada para la solicitud de instancia de spot o elegir Customize (Personalizar) (a la derecha) para especificar la configuración personalizada para la solicitud de instancia de spot.

       Cuando elige Customize (Personalizar), aparecen los siguientes campos.

i. Maximum price (Precio máximo): puede solicitar instancias de spot al precio de spot, limitado al precio bajo demanda, o puede especificar el monto máximo que está dispuesto a pagar.

> **Warning**
>
> Si especifica un precio máximo, las instancias se interrumpirán con más frecuencia que si elige Sin precio máximo.
> Si se especifica un precio máximo, debe ser superior a 0,001 USD. Si se especifica un valor inferior a 0,001 USD, no podrá lanzarse.

- No maximum price (Sin precio máximo): la instancia de spot se iniciará al precio de spot actual. El precio nunca superará el precio bajo demanda. (Recomendado)
- Set your maximum price (Establecer el precio máximo [por instancia/por hora]): puede especificar el monto máximo que está dispuesto a pagar.
  - Si especifica un precio máximo inferior al precio de spot actual, la instancia de spot no se iniciará.
  - Si especifica un precio máximo superior al precio de spot actual, su instancia de spot se iniciará y se cobrará al precio de spot actual. Una vez que la instancia de spot está en ejecución, si el precio de spot supera el precio máximo, Amazon EC2 interrumpe la instancia de spot.
  - Independientemente del precio máximo que especifique, siempre se le cobrará el precio de spot actual.

  Para revisar las tendencias de los precios de spot, consulte Visualización del historial de precios de instancias de spot.

ii. Request type (Tipo de solicitud): el tipo de solicitud de instancia de spot que elija determina qué ocurre si la instancia de spot se interrumpe.

- Por única vez: Amazon EC2 realiza una solicitud por única vez para su instancia de spot. Si la instancia de spot se interrumpe, la solicitud no se vuelve a enviar.
- Solicitud persistente: Amazon EC2 realiza una solicitud persistente para su instancia de spot. Si la instancia de spot se interrumpe, se vuelve a enviar la solicitud para reponer la instancia de spot que se interrumpió.

Si no se especifica un valor, el predeterminado es una solicitud por única vez.

iii. Válido para (Válido hasta): la fecha de vencimiento de una solicitud persistente de instancia de spot.

Este campo no se admite para solicitudes por única vez. Una solicitud por única vez permanece activa hasta que se inician todas las intancias de la solicitud o hasta que se cancela la solicitud.

- No request expiry date (Sin fecha de vencimiento de solicitud): la solicitud permanece activa hasta que se cancela.
- Set your request expiry date (Fijar la fecha de vencimiento de la solicitud): la solicitud persistente permanece activa hasta la fecha especificada o hasta que se cancela.

iv. Interruption behavior (Comportamiento de interrupción): el comportamiento que elija determinará qué ocurrirá cuando una instancia de spot se interrumpa.

- En el caso de solicitudes persistentes, los valores válidos son Stop (Detener) e Hibernate (Hibernar). Cuando se detiene una instancia, se aplican cargos por almacenamiento de volumen de EBS.

> **Note**
>
> Las instancias de spot utilizan ahora la misma funcionalidad de hibernación que las instancias bajo demanda. Para habilitar la hibernación, puede seleccionar Hibernar aquí o Habilitar en el campo de Detener: comportamiento de hibernación, que aparece más abajo en el asistente de inicialización de instancias. Para conocer los requisitos previos de hibernación, consulte Requisitos previos para la hibernación de instancias de EC2.

- En el caso de solicitudes por única vez, solo Terminate (Terminar) es válido.

Si no se especifica un valor, el predeterminado es Terminar, el cual no es válido para las solicitudes de instancia de spot persistentes. Si se mantiene el valor predeterminado y se intenta iniciar una solicitud de instancia de spot persistente, se producirá un error.

Para obtener más información, consulte Comportamiento de las interrupciones de las instancias de spot.

11. En el panel Resumen, en Cantidad de instancias, escriba la cantidad de instancias que iniciará.

> **Note**
>
> Amazon EC2 crea una solicitud independiente para cada instancia de spot.

12. En el panel Summary (Resumen), revise los detalles de la instancia y realice los cambios necesarios. Después de enviar la solicitud de instancia de spot, no podrá cambiar los parámetros de la solicitud. Puede navegar directamente a una sección del asistente de inicialización de instancias mediante la selección del enlace correspondiente en el panel Summary (Resumen). Para obtener más información, consulte Resumen.
13. Cuando lo tenga todo listo para iniciar una instancia, elija iniciar instancia.

    Si se produce un error al iniciar la instancia o el estado pasa inmediatamente a `terminated` en lugar de `running`, consulte Solución de problemas de inicialización de instancias de Amazon EC2.

AWS CLI

Para crear una solicitud de instancia de spot mediante run-instances

Utilice el comando run-instances y especifique las opciones de instancia de spot en el parámetro `--instance-market-options` de la siguiente manera.

```
--instance-market-options file://spot-options.json
```

La siguiente es la estructura de datos que debe especificar en el archivo JSON. También puede especificar `ValidUntil` y `InstanceInterruptionBehavior`. Si no especifica un campo en la estructura de datos, se utiliza el valor predeterminado.

El siguiente ejemplo crea una solicitud `persistent`.

```
{
  "MarketType": "spot",
  "SpotOptions": {
```

```
    "SpotInstanceType": "persistent"
  }
}
```

Creación de una solicitud de instancia de spot mediante request-spot-instances

> **Note**
>
> Se desaconseja utilizar el comando request-spot-instances para solicitar una instancia de spot, ya que es una API heredada sin inversión planificada. Para obtener más información, consulte ¿Cuál es el mejor método de solicitud de spot que se puede utilizar?.

Utilice el comando request-spot-instances para crear una solicitud puntual:

```
aws ec2 request-spot-instances \
    --instance-count 5 \
    --type "one-time" \
    --launch-specification file://specification.json
```

Utilice el comando request-spot-instances para crear una solicitud persistente.

```
aws ec2 request-spot-instances \
    --instance-count 5 \
    --type "persistent" \
    --launch-specification file://specification.json
```

Para ver archivos de especificación de inicialización que utilizan estos comandos, consulte Ejemplo de especificaciones de inicialización de solicitudes de instancia de spot. Si descarga un archivo de especificación de inicialización desde la consola de la solicitud de spot, debe utilizar el comando request-spot-fleet en su lugar (la consola de la solicitud de spot especifica una solicitud de instancia de spot mediante una flota de spot).

PowerShell

Para crear una solicitud de instancia de spot

Utilice el cmdlet New-EC2Instance y especifique las opciones de instancia de spot mediante el parámetro `-InstanceMarketOption`.

```
-InstanceMarketOptions $marketOptions
```

Cree la estructura de datos para las opciones de instancia de spot de la siguiente manera.

```
$spotOptions = New-Object Amazon.EC2.Model.SpotMarketOptions
$spotOptions.SpotInstanceType="persistent"
$marketOptions = New-Object Amazon.EC2.Model.InstanceMarketOptionsRequest
$marketOptions.MarketType = "spot"
$marketOptions.SpotOptions = $spotOptions
```

Ejemplo de especificaciones de inicialización de solicitudes de instancia de spot

En los siguientes ejemplos, se muestran configuraciones de inicialización que puede utilizar con el comando request-spot-instances (Solicitar instancias de spot) para crear una solicitud de instancia de spot. Para obtener más información, consulte Administración de instancias de spot.

> **Important**
>
> Se desaconseja utilizar el comando request-spot-instances para solicitar una instancia de spot, ya que es una API heredada sin inversión planificada. Para obtener más información, consulte ¿Cuál es el mejor método de solicitud de spot que se puede utilizar?

Ejemplos

- Ejemplo 1: inicialización de instancias de spot
- Ejemplo 2: inicialización de instancias de spot en la zona de disponibilidad especificada
- Ejemplo 3: inicialización de instancias de spot en la subred especificada
- Ejemplo 4: inicialización de una instancia de spot dedicada

Ejemplo 1: inicialización de instancias de spot

En el siguiente ejemplo, no se incluye una zona de disponibilidad o una subred. Amazon EC2 selecciona una zona de disponibilidad para usted. Amazon EC2 inicia las instancias en la subred predeterminada de la zona de disponibilidad seleccionada.

```
{
```

```
  "ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
  "KeyName": "my-key-pair",
  "SecurityGroupIds": [ "sg-1a2b3c4d5e6f7g8h9" ],
  "InstanceType": "m5.medium",
  "IamInstanceProfile": {
      "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role"
  }
}
```

Ejemplo 2: inicialización de instancias de spot en la zona de disponibilidad especificada

En el siguiente ejemplo, se incluye una zona de disponibilidad. Amazon EC2 inicia las instancias en la subred predeterminada de la zona de disponibilidad especificada.

```
{
  "ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
  "KeyName": "my-key-pair",
  "SecurityGroupIds": [ "sg-1a2b3c4d5e6f7g8h9" ],
  "InstanceType": "m5.medium",
  "Placement": {
    "AvailabilityZone": "us-west-2a"
  },
  "IamInstanceProfile": {
      "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role"
  }
}
```

Ejemplo 3: inicialización de instancias de spot en la subred especificada

En el siguiente ejemplo, se incluye una subred. Amazon EC2 inicia las instancias en la subred especificada. Si la VPC es una VPC no predeterminada, la instancia no recibe una dirección IPv4 pública de forma predeterminada.

```
{
  "ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
  "SecurityGroupIds": [ "sg-1a2b3c4d5e6f7g8h9" ],
  "InstanceType": "m5.medium",
  "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d",
  "IamInstanceProfile": {
      "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role"
  }
}
```

Para asignar una dirección IPv4 pública a una instancia en una VPC no predeterminada, especifique el campo `AssociatePublicIpAddress` tal como se muestra en el siguiente ejemplo. Cuando especifica una interfaz de red, debe incluir el ID de subred y el ID de grupo de seguridad mediante la interfaz de red, en lugar de usar los campos `SubnetId` y `SecurityGroupIds` que se muestran en el bloque de código anterior.

```
{
  "ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
  "KeyName": "my-key-pair",
  "InstanceType": "m5.medium",
  "NetworkInterfaces": [
    {
      "DeviceIndex": 0,
      "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d5e6f7g8h9",
      "Groups": [ "sg-1a2b3c4d5e6f7g8h9" ],
      "AssociatePublicIpAddress": true
    }
  ],
  "IamInstanceProfile": {
      "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role"
  }
}
```

Ejemplo 4: inicialización de una instancia de spot dedicada

En el siguiente ejemplo, se solicita una instancia de spot con una tenencia `dedicated`. Una instancia de spot dedicada se debe iniciar en una VPC.


```
{
  "ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
  "KeyName": "my-key-pair",
  "SecurityGroupIds": [ "sg-1a2b3c4d5e6f7g8h9" ],
  "InstanceType": "c5.8xlarge",
  "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d5e6f7g8h9",
  "Placement": {
    "Tenancy": "dedicated"
  }
}
```

Obtención del estado de una solicitud de instancia de spot

Para ayudarlo a realizar el seguimiento de sus solicitudes de instancia de spot y planificar el uso de instancias spot, utilice el estado de solicitud proporcionado por Amazon EC2. Por ejemplo, el estado de las solicitudes puede indicar la razón por la que su solicitud de spot aún no ha sido atendida, o enumerar las restricciones que están impidiendo que se atienda.

En cada paso del proceso —también denominado ciclo de vida— de la solicitud de spot, eventos específicos determinan los sucesivos estados de la solicitud.

En la siguiente ilustración, se muestra cómo funcionan las solicitudes de instancias de spot. Observe que el tipo de solicitud (por única vez o persistente) determina si la solicitud se abre de nuevo cuando Amazon EC2 interrumpe una instancia de spot o si usted detiene una instancia de spot. Si la solicitud es persistente, después de interrumpir la instancia de spot, se volverá a abrir la solicitud. Si la solicitud es persistente y detiene su instancia de spot, la solicitud solo se abre después de iniciar su instancia de spot.



Contenido

- Obtener información del estado de la solicitud
- Códigos de estado de las solicitudes de spot
- Evento de cumplimiento de solicitud de instancia de spot de EC2
- Cambios de estado para una solicitud de spot

Obtener información del estado de la solicitud

Puede obtener la información de estado de la solicitud de instancia de spot.

Console

Obtención de información del estado de la solicitud

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Spot Requests (Solicitudes de spot) y, a continuación, seleccione la solicitud de spot.
3. Para comprobar el estado, en la pestaña Descripción, compruebe el campo Estado.

AWS CLI

Obtención de información del estado de la solicitud

Utilice el siguiente comando describe-spot-instance-requests.

```
aws ec2 describe-spot-instance-requests --spot-instance-request-
ids sir-0e54a519c9EXAMPLE
```

PowerShell

Obtención de información del estado de la solicitud

Utilice el cmdlet Get-EC2SpotInstanceRequest.

```
Get-EC2SpotInstanceRequest -SpotInstanceRequestId sir-0e54a519c9EXAMPLE
```

Códigos de estado de las solicitudes de spot

La información de estado de las solicitudes de spot se compone de un código de estado de puja, la hora de la actualización y un mensaje de estado. Juntos, ayudan a determinar la disposición de su solicitud de spot.

A continuación se enumeran los códigos de estado de las solicitudes de spot:

`az-group-constraint`

Amazon EC2 no puede iniciar todas las instancias que solicitó en la misma zona de disponibilidad.

`bad-parameters`

Uno o varios parámetros de su solicitud de spot no son válidos (por ejemplo, la AMI que especificó no existe). El mensaje de estado indica cuál es el parámetro que no es válido.

`canceled-before-fulfillment`

El usuario canceló la solicitud de spot antes de que se atendiera.

`capacity-not-available`

No hay suficiente capacidad disponible para las instancias que ha solicitado.

`constraint-not-fulfillable`

No se puede atender la solicitud de spot porque una o varias restricciones no son válidas (por ejemplo, la zona de disponibilidad no existe). El mensaje de estado indica cuál es la restricción que no es válida.

`fulfilled`

La solicitud de spot es `active` y Amazon EC2 está iniciando su instancias de spot.

`instance-stopped-by-price`

La instancia se ha detenido porque el precio de spot ha superado el precio máximo.

`instance-stopped-by-user`

La instancia se detuvo porque un usuario detuvo la instancia o ejecutó el comando shutdown desde la instancia.

`instance-stopped-no-capacity`

Su instancia se detuvo debido a las necesidades de administración de capacidad de EC2.

`instance-terminated-by-price`

La instancia se ha terminado porque el precio de spot ha superado el precio máximo. Si su solicitud es persistente, el proceso se reinicia, por lo que la solicitud está pendiente de evaluación.

`instance-terminated-by-schedule`

La instancia de spot se terminó al final de la duración programada.

`instance-terminated-by-service`

Su instancia se terminó desde un estado detenido.

`instance-terminated-by-user` o `spot-instance-terminated-by-user`

Ha terminado una instancia de spot que había sido atendida, por lo que el estado de la solicitud es `closed` (a menos que sea una solicitud persistente) y el estado de la instancia es `terminated`.

`instance-terminated-launch-group-constraint`

Se han terminado una o varias instancias en su grupo de inicialización, por lo que la restricción del grupo de inicialización ya no se cumple.

`instance-terminated-no-capacity`

Su instancia se terminó debido a los procesos de administración de capacidad estándar.

`launch-group-constraint`

Amazon EC2 no puede iniciar todas las instancias que solicitó al mismo tiempo. Todas las instancias en un grupo de inicialización se inician y se terminan juntas.

`limit-exceeded`

Se ha excedido el límite en el número de volúmenes de EBS o en el almacenamiento de volumen total. Para obtener más información, consulte Quotas for Amazon EBS en la Guía del usuario de Amazon EBS.

`marked-for-stop`

La instancia de spot está marcada para su detención.

`marked-for-termination`

La instancia de spot está marcada para su terminación.

`not-scheduled-yet`

La solicitud de spot no se evaluará hasta la fecha programada.

`pending-evaluation`

Después de realizar una solicitud de instancia de spot, esta pasa al estado `pending-evaluation` mientras el sistema evalúa los parámetros de la solicitud.

`pending-fulfillment`

Amazon EC2 está intentando aprovisionar las instancias de spot.

`placement-group-constraint`

Aún no se puede atender la solicitud de spot porque, en este momento, no se puede agregar una instancia de spot al grupo de ubicación.

`price-too-low`

Aún no se puede atender la solicitud porque el precio máximo está por debajo del precio de spot. En este caso, no se inicia ninguna instancia y su solicitud permanece en estado `open`.

`request-canceled-and-instance-running`

Usted canceló la solicitud de spot mientras las instancias de spot aún estaban en ejecución. El estado de la solicitud es `cancelled`, pero las instancias tienen el estado `running`.

`schedule-expired`

La solicitud de spot caducó porque no se atendió antes de la fecha especificada.

`system-error`

Se ha producido un error inesperado del sistema. Si es un problema recurrente, contacte con AWS Support para obtener ayuda.

Evento de cumplimiento de solicitud de instancia de spot de EC2

Cuando se cumple una solicitud de instancia de spot, Amazon EC2 envía un evento de cumplimiento de solicitud de instancia de spot de EC2 a Amazon EventBridge. Puede crear una regla para realizar una acción cada vez que se produzca este evento, como invocar una función de Lambda o notificar un tema de Amazon SNS.

El siguiente es un ejemplo de los datos de este evento.


```
{
    "version": "0",
    "id": "01234567-1234-0123-1234-012345678901",
    "detail-type": "EC2 Spot Instance Request Fulfillment",
    "source": "aws.ec2",
    "account": "123456789012",
    "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "region": "us-east-2",
```

```
    "resources": ["arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:instance/i-1234567890abcdef0"],
    "detail": {
        "spot-instance-request-id": "sir-0e54a519c9EXAMPLE",
        "instance-id": "i-1234567890abcdef0"
    }
}
```

Para más información, consulte la Guía del usuario de Amazon EventBridge.

Cambios de estado para una solicitud de spot

En el siguiente diagrama se muestran las rutas que su solicitud de spot puede seguir a lo largo de todo su ciclo de vida, desde el envío hasta su terminación. Cada paso aparece representado como un nodo y el código de estado de cada nodo describe el estado de la solicitud de Spot y de la instancia de Spot.



Pending evaluation

En cuanto se crea una solicitud de instancia de spot, esta pasa al estado `pending-evaluation`, a menos que haya uno o varios parámetros de la solicitud que no sean válidos (`bad-parameters`).

Código de estado	Estado de la solicitud	Estado de la instancia
`pending-evaluation`	`open`	No aplicable
`bad-parameters`	`closed`	No aplicable

Holding

Si una o varias restricciones de la solicitud son válidas pero aún no se pueden satisfacer, o si no hay suficiente capacidad, la solicitud pasa a un estado de retención en espera de que se satisfagan las restricciones. Las opciones de la solicitud afectan a la probabilidad de que se atienda la solicitud. Por ejemplo, si no hay capacidad, la solicitud permanecerá en estado de retención hasta que haya capacidad disponible. Si especifica un grupo de zona de disponibilidad, la solicitud permanece en un estado de retención hasta que se satisfaga la restricción de la zona de disponibilidad.

En el caso de interrupción del servicio de una de las zonas de disponibilidad, existe la posibilidad de que se pueda ver afectada la capacidad de EC2 que no se utiliza disponible para solicitudes de instancia de spot en otras zonas de disponibilidad.

Código de estado	Estado de la solicitud	Estado de la instancia
`capacity-not-available`	`open`	No aplicable
`price-too-low`	`open`	No aplicable
`not-scheduled-yet`	`open`	No aplicable
`launch-group-constraint`	`open`	No aplicable
`az-group-constraint`	`open`	No aplicable

Código de estado	Estado de la solicitud	Estado de la instancia
`placement-group-constraint`	`open`	No aplicable
`constraint-not-fulfillable`	`open`	No aplicable

Pending evaluation/fulfillment-terminal

La solicitud de instancia de spot puede pasar a un estado `terminal` si crea una solicitud que solo es válida durante un periodo de tiempo específico y dicho periodo caduca antes de que la solicitud alcance la fase de cumplimiento pendiente. También puede ocurrir si cancela la solicitud o si se produce un error del sistema.

Código de estado	Estado de la solicitud	Estado de la instancia
`schedule-expired`	`cancelled`	No aplicable
64	`cancelled`	No aplicable
`bad-parameters`	`failed`	No aplicable
`system-error`	`closed`	No aplicable

[1] Si cancela la solicitud.

Pending fulfillment

Cuando se cumplen las restricciones que especificó (de haberlas), la solicitud de spot pasa al estado `pending-fulfillment` (pendiente de completarse).

En este punto, Amazon EC2 se está preparando para aprovisionar las instancias que solicitó. Si el proceso se detiene a esta altura, es bastante probable que se deba a que lo canceló el usuario antes de que se iniciara una instancia de spot. También puede deberse a un error inesperado del sistema.

Código de estado	Estado de la solicitud	Estado de la instancia
`pending-fulfillment`	`open`	No aplicable

Fulfilled

Cuando se cumplen todas las especificaciones de las instancias de spot, su solicitud de spot se habrá atendido. Amazon EC2 inicia las instancias de spot, lo que puede tardar unos minutos. Si una instancia de spot hiberna o se detiene con la interrupción, permanece en este estado hasta que la solicitud se pueda atender de nuevo o se cancele.

Código de estado	Estado de la solicitud	El estado de la instancia
`fulfilled`	`active`	`pending` → `running`
`fulfilled`	`active`	`stopped` → `running`

Si detiene una instancia de spot, su solicitud de spot entrará en el estado `marked-for-stop` o `instance-stopped-by-user` hasta que la instancia de spot se pueda iniciar de nuevo o se cancele la solicitud.

Código de estado	Estado de la solicitud	El estado de la instancia
`marked-for-stop`	`active`	`stopping`
64	`disabled` o `cancelled` [2]	`stopped`

[1] Una instancia de spot entra en el estado `instance-stopped-by-user` si detiene la instancia o ejecuta el comando “shutdown” (Apagado), desde la instancia. Una vez que haya detenido la instancia, puede iniciarla de nuevo. Al reiniciar, la solicitud de instancia de spot vuelve al estado `pending-evaluation` y, a continuación, Amazon EC2 inicia una nueva instancia de spot cuando se cumplen las restricciones.

² El estado de la solicitud de spot es `disabled` si detiene la instancia de spot, pero no cancela la solicitud. El estado de la solicitud es `cancelled` si la instancia de spot se detiene y la solicitud caduca.

Fulfilled-terminal

Las instancias de spot continúan ejecutándose mientras haya capacidad de spot disponible para su tipo de instancia y usted no las termine. Si Amazon EC2 debe terminar las instancias de spot, la solicitud de spot pasa a un estado terminal. Una solicitud también pasa al estado terminal si se cancela la solicitud de instancia de spot o se terminan las instancias de spot.

Código de estado	Estado de la solicitud	El estado de la instancia
`request-canceled-and-instance-running`	`cancelled`	`running`
`marked-for-stop`	`active`	`running`
`marked-for-termination`	`active`	`running`
`instance-stopped-by-price`	`disabled`	`stopped`
`instance-stopped-by-user`	`disabled`	`stopped`
`instance-stopped-no-capacity`	`disabled`	`stopped`
`instance-terminated-by-price`	`closed` (una única vez), `open` (persistente)	`terminated`
`instance-terminated-by-schedule`	`closed`	`terminated`
`instance-terminated-by-service`	`cancelled`	`terminated`

Código de estado	Estado de la solicitud	El estado de la instancia
`instance-terminated-by-user`	`closed` o `cancelled` [1]	`terminated`
`instance-terminated-no-capacity`	`closed` (una única vez), `open` (persistente)	`running` †
`instance-terminated-no-capacity`	`closed` (una única vez), `open` (persistente)	`terminated`
`instance-terminated-launch-group-constraint`	`closed` (una única vez), `open` (persistente)	`terminated`

[1] El estado de la solicitud es `closed` si termina la instancia pero no cancela la solicitud. El estado de la solicitud es `cancelled` si termina la instancia y cancela la solicitud. Incluso si termina una instancia de spot antes de cancelar su solicitud, podría transcurrir tiempo hasta que Amazon EC2 detecte que se ha terminado la instancia de spot. En este caso, el estado de la solicitud podría ser `closed` o `cancelled`.

† Cuando Amazon EC2 interrumpe una instancia de spot, si necesita recuperar la capacidad y la instancia está configurada para terminar en caso de interrupción, el estado se establece de forma inmediata en `instance-terminated-no-capacity` (no se establece en `marked-for-termination`). Sin embargo, la instancia permanece en estado `running` durante 2 minutos para reflejar el periodo de 2 minutos en el que la instancia recibe el aviso de interrupción de la instancia de spot. Después de 2 minutos, el estado de la instancia se establece en `terminated`.

Experimentos de interrupción

Puede utilizar AWS Fault Injection Service para iniciar la interrupción de una instancia de spot y probar la manera en que responden las aplicaciones en las instancias de spot. Si AWS FIS detiene una instancia de spot, la solicitud de spot pasará al estado `marked-for-stop-by-experiment` y luego a `instance-stopped-by-experiment`. Si AWS FIS finaliza una instancia de spot, la solicitud de spot pasará al estado `instance-terminated-by-experiment`. Para obtener más información, consulte the section called “Iniciar una interrupción”.

Código de estado	Estado de la solicitud	El estado de la instancia
`marked-for-stop-by-experiment`	`active`	`running`
`instance-stopped-by-experiment`	`disabled`	`stopped`
`instance-terminated-by-experiment`	`closed`	`terminated`

Solicitudes persistentes

Cuando usted o Amazon EC2; terminan las instancias de spot, si la solicitud de spot es persistente, esta regresa al estado `pending-evaluation` y entonces Amazon EC2 podrá iniciar una nueva instancia de spot cuando se cumplan las restricciones.

Etiquetar las solicitudes de instancia de spot

Para ayudarlo a clasificar y a administrar las solicitudes de instancia de spot, puede etiquetarlas con metadatos personalizados. Puede asignar una etiqueta a una solicitud de instancia de spot cuando la cree o posteriormente. Puede asignar etiquetas mediante la consola de Amazon EC2 o una herramienta de línea de comandos.

Al etiquetar una solicitud de instancia de spot, las instancias y los volúmenes iniciados por la solicitud de instancia de spot no se etiquetan automáticamente. Tiene que etiquetar de manera explícita las instancias y los volúmenes iniciados por la solicitud de instancia de spot. Puede asignar una etiqueta a una instancia de spot y a los volúmenes durante la inicialización o después.

Para obtener más información sobre cómo funcionan las etiquetas, consulte Etiquetar los recursos de Amazon EC2.

Contenido

- Requisitos previos
- Etiquetar una nueva solicitud de instancia de spot
- Etiquetar una solicitud de instancia de spot existente
- Ver las etiquetas de las solicitudes de instancias de spot

Requisitos previos

Otorgue al usuario el permiso para etiquetar recursos. Para obtener más información acerca de las políticas de IAM y las políticas de ejemplo, consulte Ejemplo: Etiquetar recursos.

La política de IAM que cree se determina con el método que utilice para crear una solicitud de instancia de spot.

- Si utiliza el launch wizard de instancias o `run-instances` para solicitar instancias de spot, consulte To grant a user the permission to tag resources when using the launch instance wizard or run-instances.
- Si utiliza el comando `request-spot-instances` para solicitar instancias de spot, consulteTo grant a user the permission to tag resources when using request-spot-instances.

Para otorgar permiso a un usuario para etiquetar recursos cuando utilice el asistente de inicialización de instancias o instancias de ejecución

Cree una política de IAM que incluya lo siguiente:

- La acción `ec2:RunInstances`. Esto otorga al usuario permiso para iniciar una instancia.
- En `Resource`, especifique `spot-instances-request`. Esto permite a los usuarios crear solicitudes de instancias de spot, que solicitan instancias de spot.
- La acción `ec2:CreateTags`. Esto concede al usuario permiso para crear etiquetas.
- En `Resource`, especifique `*`. Esto permite a los usuarios etiquetar todos los recursos que se crean durante la inicialización de la instancia.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowLaunchInstances",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:RunInstances"
            ],
```

```
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:us-east-1::image/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:subnet/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:network-interface/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:security-group/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:key-pair/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:volume/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:instance/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:spot-instances-request/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "TagSpotInstanceRequests",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:CreateTags",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Al utilizar la acción RunInstances para crear solicitudes de instancias de spot y etiquetar estas instancias durante la creación, debe tener en cuenta la manera en que Amazon EC2 evalúa el recurso `spot-instances-request` en la instrucción RunInstances. En la política de IAM, se evalúa de la siguiente manera:

- Si no etiqueta la solicitud de instancia de spot durante la creación, Amazon EC2 no evalúa el recurso `spot-instances-request` en la instrucción RunInstances.
- Si etiqueta la solicitud de instancia de spot durante la creación, Amazon EC2 evalúa el recurso `spot-instances-request` en la instrucción RunInstances.

Por lo tanto, para el recurso `spot-instances-request`, se aplican las siguientes reglas a la política de IAM:

- Si utiliza RunInstances para crear una solicitud de instancia de spot y no tiene la intención de etiquetar dicha solicitud durante la creación, no es necesario que permita explícitamente el recurso `spot-instances-request`; la llamada se realizará correctamente.
- Si utiliza RunInstances para crear una solicitud de instancia de spot y tiene la intención de etiquetar dicha solicitud durante la creación, debe incluir el recurso `spot-instances-request` en la instrucción de permiso de RunInstances; de lo contrario, la llamada devolverá un error.

- Si utiliza RunInstances para crear una solicitud de instancia de spot y tiene la intención de etiquetar dicha solicitud durante la creación, debe especificar el recurso `spot-instances-request` o incluir el comodín `*` en la instrucción de permiso de “CreateTags” (Crear etiquetas); de lo contrario, la llamada devolverá un error.

Para ejemplos de políticas de IAM, incluidas las políticas que no se admiten para las solicitudes de instancia de spot, consulte Trabajar con Instancias de spot.

Para conceder a un usuario el permiso para etiquetar recursos cuando utilice instancias de spot de solicitud

Cree una política de IAM que incluya lo siguiente:

- La acción `ec2:RequestSpotInstances`. Esto concede al usuario permiso para crear una solicitud de instancia de spot.
- La acción `ec2:CreateTags`. Esto concede al usuario permiso para crear etiquetas.
- En `Resource`, especifique `spot-instances-request`. Esto permite a los usuarios etiquetar solo la solicitud de instancia de spot.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "TagSpotInstanceRequest",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:RequestSpotInstances",
                "ec2:CreateTags"
            ],
            "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:spot-instances-
request/*"
        }
    ]
}
```

Etiquetar una nueva solicitud de instancia de spot

En los ejemplos de AWS CLI y PowerShell, configure la solicitud de instancia de spot de la siguiente manera:

- En `ResourceType`, especifique `spot-instances-request`. Si especifica otro valor, la solicitud de instancia de spot devolverá un error.
- Para `Tags`, especifique el par clave-valor. Puede especificar más de un par clave-valor.

Console

Etiquetado de una nueva solicitud de instancia de spot

1. Siga el procedimiento indicado en Administración de instancias de spot.
2. Para agregar una etiqueta, en la página Agregar etiquetas elija Agregar etiqueta y escriba la clave y el valor de la etiqueta. Elija Agregar otra etiqueta para cada etiqueta adicional.

   Para cada etiqueta, puede etiquetar la solicitud de instancia de spot, las instancias de spot y los volúmenes con la misma etiqueta. Para etiquetar los tres, asegúrese de que estén seleccionadas las Instances (instancia[s]), los Volumes (Volúmenes) y las Spot Instance Requests (Solicitudes de instancias de spot). Para etiquetar solo uno o dos, asegúrese de que los recursos que desea etiquetar están seleccionados y de que los demás recursos están borrados.
3. Rellene los campos necesarios para crear una solicitud de instancia de spot y, a continuación, elija Launch (iniciar). Para obtener más información, consulte Administración de instancias de spot.

AWS CLI

Etiquetado de una nueva solicitud de instancia de spot

Utilice el comando request-spot-instances con la opción `--tag-specification`.

La especificación de etiqueta agrega dos etiquetas a la solicitud de instancia de spot: `Environment=Production` y `Cost-Center=123`.

```
aws ec2 request-spot-instances \
    --instance-count 5 \
```

```
    --type "one-time" \
    --launch-specification file://specification.json \
    --tag-specification 'ResourceType=spot-instances-
request,Tags=[{Key=Environment,Value=Production},{Key=Cost-Center,Value=123}]'
```

PowerShell

Etiquetado de una nueva solicitud de instancia de spot

Utilice el cmdlet Request-EC2SpotInstance con el parámetro `-TagSpecification`.

```
-TagSpecification $tagspec
```

La especificación de la etiqueta se define de la siguiente manera. Agrega dos etiquetas a la solicitud de instancia de spot: `Environment=Production` y `Cost-Center=123`.

```
$tag1 = @{Key="Environment"; Value="Production"}
$tag2 = @{Key="Cost-Center"; Value="123"}
$tagspec = New-Object Amazon.EC2.Model.TagSpecification
$tagspec.ResourceType = "spot-instances-request"
$tagspec.Tags = @($tag1,$tag2)
```

Etiquetar una solicitud de instancia de spot existente

Console

Etiquetado de una solicitud existente de instancia de spot

Después de crear una solicitud de instancia de spot, puede agregar etiquetas a la solicitud de instancia de spot a través de la consola.

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Solicitudes de spot.
3. Seleccione su solicitud de instancia de spot.
4. Elija la pestaña Tags (Etiquetas) y, a continuación, Create Tag (Crear etiqueta).

Para etiquetar una instancia de spot existente mediante la consola

Después de que se haya iniciado su solicitud de instancia de spot, puede agregar etiquetas a la instancia con la consola. Para obtener más información, consulte Adición de etiquetas mediante la consola.

AWS CLI

Etiquetar una solicitud de instancia de spot o una instancia de spot existente

Utilice el comando create-tags para etiquetar recursos existentes. En el siguiente ejemplo, la solicitud de instancia de spot existente y la instancia de spot se etiquetan con `purpose=test`.

```
aws ec2 create-tags \
    --resources sir-0e54a519c9EXAMPLE i-1234567890abcdef0 \
    --tags Key=purpose,Value=test
```

PowerShell

Etiquetar una solicitud de instancia de spot o una instancia de spot existente

Utilice el cmdlet New-EC2Tag. En el siguiente ejemplo, se agrega la etiqueta `purpose=test` a la solicitud de instancia de spot existente y a la instancia de spot.

```
New-EC2Tag `
    -Resource sir-0e54a519c9EXAMPLE, i-1234567890abcdef0 `
    -Tag @{Key="purpose"; Value="test"}
```

Ver las etiquetas de las solicitudes de instancias de spot

Console

Visualización de las etiquetas de una solicitud de instancia de spot

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Solicitudes de spot.
3. seleccione su solicitud de instancia de spot y elija la pestaña Tags (Etiquetas).

AWS CLI

Para describir las etiquetas de solicitud de instancia de spot

Utilice el comando describe-spot-instance-requests para ver la configuración de la solicitud de instancia de spot especificada, que incluye las etiquetas especificadas para la solicitud.

```
aws ec2 describe-spot-instance-requests \
    --spot-instance-request-ids sir-0e54a519c9EXAMPLE \
    --query "SpotInstanceRequests[*].Tags"
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
[
    [
        {
            "Key": "Environment",
            "Value": "Production"
        },
        {
            "Key": "Department",
            "Value": "101"
        }
    ]
]
```

PowerShell

Para describir las etiquetas de solicitud de instancia de spot

Utilice el cmdlet Get-EC2SpotInstanceRequest.

```
(Get-EC2SpotInstanceRequest `
    -SpotInstanceRequestId sir-0e54a519c9EXAMPLE).Tags
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
Key         Value
---         -----
Environment Production
Department  101
```

Cancelar una solicitud de instancia de spot

Si ya no quiere la solicitud de instancia de spot, puede cancelarla. Solo puede cancelar solicitudes de instancia de spot cuyo estado sea `open`, `active` o `disabled`.

- El estado de la solicitud de instancia de spot es `open` cuando aún no se ha atendido la solicitud y no se ha iniciado ninguna instancia.
- El estado de la solicitud de instancia de spot es `active` cuando se ha atendido la solicitud y, como resultado, se han iniciado dichas instancias.
- Su solicitud de instancia de spot es `disabled` cuando detiene su instancia de spot.

Si el estado de la solicitud de instancia de spot es `active` y tiene una instancia de spot asociada en ejecución, la cancelación de la solicitud no termina la instancia. Para obtener más información acerca de cómo terminar las instancias de Spot, consulte Terminar una instancia de spot.

Console

Cancelación de una solicitud de instancia de spot

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Solicitudes de spot.
3. Seleccione la solicitud de la instancia de spot.
4. Elija Acciones, Cancelar comando.
5. (Opcional) Si ha acabado con las instancias de spot asociadas, puede terminarlas. En el cuadro de diálogo Cancelar solicitud de Spot seleccione Terminar instancias, y, a continuación, elija Confirmar.

AWS CLI

Cancelación de una solicitud de instancia de spot

Utilice el siguiente comando cancel-spot-instance-requests.

```
aws ec2 cancel-spot-instance-requests --spot-instance-request-
ids sir-0e54a519c9EXAMPLE
```

PowerShell

Cancelación de una solicitud de instancia de spot

Utilice el cmdlet Stop-EC2SpotInstanceRequest.

```
Stop-EC2SpotInstanceRequest -SpotInstanceRequestId sir-0e54a519c9EXAMPLE
```

Administración de instancias de spot

Amazon EC2 ejecuta una instancia de spot siempre que haya capacidad disponible. Una instancia de spot se ejecuta hasta que se interrumpe o usted la termina.

Contenido

- Búsqueda de instancias de spot
- Búsqueda de instancias lanzadas por una solicitud específica
- Detener una instancia de spot
- Iniciar una instancia de spot
- Terminar una instancia de spot

Búsqueda de instancias de spot

En la página Instancias de la consola, una instancia de spot aparece junto con las instancias bajo demanda. Utilice el procedimiento que se muestra a continuación para encontrar instancias de spot.

Console

Búsqueda de sus instancias de spot

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Para encontrar todas las instancias de spot, en el panel de búsqueda seleccione Ciclo de vida de instancia=spot.
4. Para verificar que una instancia sea una de spot, seleccione la instancia, luego vaya a la pestaña Detalles y compruebe el valor de Ciclo de vida. El valor de una instancia de spot es `spot` y el valor de una instancia bajo demanda es `normal`.

AWS CLI

Búsqueda de sus instancias de spot

Utilice el siguiente comando describe-instances.

```
aws ec2 describe-instances --filters "Name=instance-lifecycle,Values=spot"
```

Para determinar si una instancia es una instancia de spot

Utilice el siguiente comando describe-instances.

```
aws ec2 describe-instances \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0 \
    --query "Reservations[*].Instances[*].InstanceLifecycle" \
    --output text
```

Si la salida es `spot`, la instancia es una instancia de spot. Si no hay salida, la instancia es una instancia bajo demanda.

PowerShell

Búsqueda de sus instancias de spot

Utilice el cmdlet Get-EC2Instance.

```
Get-EC2Instance -Filter @{Name="instance-lifecycle"; Values="spot"}
```

Para determinar si una instancia es una instancia de spot

Utilice el cmdlet Get-EC2Instance.

```
(Get-EC2Instance -InstanceId i-1234567890abcdef0).Instances.InstanceLifecycle
```

Si la salida es `Spot`, la instancia es una instancia de spot. Si no hay salida, la instancia es una instancia bajo demanda.

Búsqueda de instancias lanzadas por una solicitud específica

Utilice el procedimiento que se muestra a continuación para encontrar instancias de spot lanzadas desde una solicitud de una instancia de spot o una flota de spot específica.

Console

Búsqueda de las instancias de spot de una solicitud

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Solicitudes de spot. La lista incluye tanto las solicitudes de las instancias de spot como las de las flotas de spot.
3. Si se cumple con una solicitud de una instancia de spot, el ID de la instancia de spot será Capacidad. Para una flota de spot, Capacity (Capacidad) indica qué cantidad de la capacidad solicitada se ha alcanzado. Para ver los ID de las instancias en una flota de spot, elija la flecha hacia arriba o seleccione la flota y, a continuación, seleccione Instances (instancia[s]).
4. En una flota de spot, Capacidad indica la cantidad de la capacidad solicitada que se ha alcanzado. Para ver los ID de las instancias de una flota de spot, seleccione el ID de la flota. Cuando se abra la página de detalles, busque el panel Instancias.

AWS CLI

Búsqueda de las instancias de spot de una solicitud

Utilice el siguiente comando describe-spot-instance-requests.

```
aws ec2 describe-spot-instance-requests \
    --spot-instance-request-ids sir-0e54a519c9EXAMPLE \
    --query "SpotInstanceRequests[*].{ID:InstanceId}"
```

A continuación, se muestra un ejemplo de la salida:

```
[
    {
        "ID": "i-1234567890abcdef0"
    },
    {
        "ID": "i-0598c7d356eba48d7"
    }
]
```

PowerShell

Búsqueda de las instancias de spot de una solicitud

Utilice el cmdlet Get-EC2SpotInstanceRequest.

```
(Get-EC2SpotInstanceRequest -SpotInstanceRequestId sir-0e54a519c9EXAMPLE).InstanceId
```

Detener una instancia de spot

Si no necesita sus instancias de spot ahora, pero desea reiniciarlas más tarde sin perder los datos que persisten en el volumen de Amazon EBS, puede detenerlas. Los pasos que se llevan a cabo para detener una instancia de spot son similares a los pasos para detener una instancia bajo demanda.

> **Note**
>
> Mientras la instancia de spot esté detenida, puede modificar algunos de sus atributos, pero no el tipo de instancia.
> Las instancias de spot detenidas no suponen cargos de uso ni tarifas de transferencia de datos, pero sí se cobra por el almacenamiento de cualquier volumen de Amazon EBS.

Limitaciones

- Solo puede detener una instancia de spot si esta se lanzó desde una solicitud de instancia de spot `persistent`.
- No se puede detener una instancia de spot si se ha cancelado la solicitud de instancia de spot asociada. Cuando se ha cancelado la solicitud de instancia de spot, solo usted puede terminarla.
- No se puede detener una instancia de spot si forma parte de una flota, un grupo de inicialización o un grupo de zona de disponibilidad.

Console

Detención de una instancia de spot

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione la instancia de spot. Si no guardó el ID de instancia de la instancia de spot, consulte the section called “Búsqueda de instancias de spot”.
4. Elija Instance state (Estado de la instancia) y Stop instance (Detener instancia).

5. Cuando se le pida que confirme, elija Stop.

AWS CLI

Detención de una instancia de spot

Utilice el comando stop-instances para detener de manera manual las instancias de spot.

```
aws ec2 stop-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0
```

PowerShell

Detención de una instancia de spot

Utilice el cmdlet Stop-EC2Instance.

```
Stop-EC2Instance -InstanceId i-1234567890abcdef0
```

Iniciar una instancia de spot

Puede iniciar una instancia de spot que detuvo previamente.

Requisitos previos

Solo puede iniciar una instancia de spot en los siguientes casos:

- Detuvo la instancia de spot manualmente.
- La instancia de spot es una instancia con respaldo de EBS.
- Hay capacidad de instancia de spot disponible.
- El precio de spot es inferior al precio máximo.

Limitaciones

- No se puede iniciar una instancia de spot si forma parte de una flota, un grupo de inicialización o un grupo de zona de disponibilidad.

Los pasos que se llevan a cabo para iniciar una instancia de spot son similares a los pasos para iniciar una instancia bajo demanda.

Console

Inicio de una instancia de spot

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione la instancia de spot. Si no guardó el ID de instancia de la instancia de spot, consulte the section called “Búsqueda de instancias de spot”.
4. Elija Instance state (Estado de la instancia) y Start instance (Iniciar instancia).

AWS CLI

Inicio de una instancia de spot

Utilice el comando start-instances para iniciar de manera manual las instancias de spot.

```
aws ec2 start-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0
```

PowerShell

Inicio de una instancia de spot

Utilice el cmdlet Start-EC2Instance.

```
Start-EC2Instance -InstanceId i-1234567890abcdef0
```

Terminar una instancia de spot

> **Warning**
>
> La terminación de una instancia es permanente e irreversible.
> Después de terminar una instancia, ya no podrá conectarse a esta ni recuperarla. Todos los volúmenes de Amazon EBS asociados que estén configurados para eliminarse en la terminación también se eliminan de manera permanente y no se pueden recuperar. Todos los datos almacenados en volúmenes de almacén de instancias se perderán de forma permanente. Para obtener más información, consulte Cómo funciona la terminación de instancias.

Antes de terminar una instancia, asegúrese de haber realizado una copia de seguridad en un almacenamiento persistente de todos los datos que necesite retener después de la terminación.

Si termina una instancia de spot en ejecución o detenida que se haya iniciado mediante una solicitud de instancia de spot persistente, esta solicitud pasará al estado `open` para que se pueda iniciar una nueva instancia de spot. Para asegurarse de que no se lance ninguna nueva instancia de spot, primero es necesario que cancele la solicitud de instancia de spot.

Si cancela una solicitud de instancia de spot `active` que tiene una instancia de spot en ejecución, esta no se termina automáticamente; por el contrario, debe terminar manualmente la instancia de spot.

Si cancela una solicitud de instancia de spot `disabled` que tiene una instancia de spot detenida, el servicio de spot de Amazon EC2 terminará automáticamente esa instancia de spot detenida. Puede haber un breve retraso entre el momento en que cancela la solicitud de instancia de spot y el momento en que el servicio de spot termina esa instancia de spot.

Para obtener más información, consulte Cancelar una solicitud de instancia de spot.

Console

Terminación manual de una instancia de spot

1. Antes de terminar la instancia, verifique que no va a perder ningún dato comprobando que los volúmenes de Amazon EBS no se eliminarán al terminar y que ha copiado los datos que necesita de los volúmenes de almacén de instancias en almacenamiento persistente, como Amazon EBS o Amazon S3.
2. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
3. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
4. Seleccione la instancia de spot. Si no guardó el ID de instancia de la instancia de spot, consulte the section called “Búsqueda de instancias de spot”.
5. Elija Estado de la instancia y Terminar (eliminar) instancia.
6. Cuando se le indique que confirme, elija Terminar (eliminar).

AWS CLI

Terminación manual de una instancia de spot

Utilice el comando terminate-instances para finalizar de manera manual las instancias de spot.

```
aws ec2 terminate-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0 i-0598c7d356eba48d7
```

PowerShell

Terminación manual de una instancia de spot

Utilice el cmdlet Remove-EC2Instance.

```
Remove-EC2Instance -InstanceId i-1234567890abcdef0
```

Interrupciones de instancias de spot

Puede iniciar instancias de spot con capacidad de EC2 extra para disfrutar de importantes descuentos a cambio de devolverlos cuando Amazon EC2 necesite de nuevo esa capacidad. Cuando Amazon EC2 recupera una instancia de spot, llamamos a este evento interrupción de una instancia de spot.

La demanda de Instancias de spot puede variar enormemente de un momento a otro, y la disponibilidad de las Instancias de spot también puede variar significativamente en función de cuántas instancias EC2 no utilizadas haya disponibles. Siempre es posible que la instancia de spot se vea interrumpida. A continuación se enumeran las posibles razones por las que Amazon EC2 puede interrumpir las instancias de spot.

Capacidad

Amazon EC2 puede interrumpir su instancia de spot cuando vuelve a necesitarla. EC2 recupera la instancia principalmente para reutilizar la capacidad, pero también puede ocurrir por otras razones, como mantenimiento del host o desmantelamiento del equipo.

Precio

El precio de spot es superior al precio máximo.

Puede especificar el precio máximo en su solicitud de spot. Sin embargo, si especifica un precio máximo, las instancias se interrumpirán con más frecuencia que si no lo elige.

Restricciones

Si la solicitud de spot incluye una restricción, como un grupo de inicialización o un grupo de zona de disponibilidad, estas instancias de spot se terminan como grupo cuando ya no se puede cumplir la restricción.

Cuando Amazon EC2 interrumpe una instancia de spot, finaliza, detiene o hiberna la instancia en función del comportamiento de interrupción especificado al crear la solicitud de spot.

Contenido

- Comportamiento de las interrupciones de las instancias de spot
- Preparación para las interrupciones de las instancias de spot
- Inicio de una interrupción de instancias de spot
- Avisos de interrupción de instancias de spot.
- Buscar instancias de spot interrumpida
- Cómo determinar si Amazon EC2 interrumpió una instancia de spot
- Facturación de las instancias de spot interrumpidas

Comportamiento de las interrupciones de las instancias de spot

Puede especificar el comportamiento de la interrupción al crear una solicitud de spot. A continuación se muestran los posibles comportamientos de interrupción:

- Detener
- Hibernar
- Finalizar

Amazon EC2 finalizará las instancias de spot de forma predeterminada cuando se produzca la interrupción.

Detener instancias de spot interrumpida

Puede especificar que Amazon EC2 detenga las instancias de spot cuando se interrumpen. El tipo de solicitud de instancia de spot: debe ser `persistent`. No puede especificar un grupo de inicialización en la solicitud de instancia de spot. Para la flota de EC2 o la flota de spot, el tipo de solicitud debe ser `maintain`.

Consideraciones

- Solo Amazon EC2 puede reiniciar una instancia de spot interrumpida detenida.
- Para una instancia de spot iniciada por una solicitud de instancia de spot `persistent`, Amazon EC2 reinicia la instancia detenida cuando hay capacidad disponible en la misma zona de disponibilidad para el mismo tipo de instancia que la instancia detenida (se debe utilizar la misma especificación de inicialización).
- Mientras la instancia de spot esté detenida, puede modificar algunos de sus atributos, pero no el tipo de instancia. Si desconecta o elimina un volumen de EBS, este no estará conectado cuando se inicie la instancia de spot. Si desconecta el volumen raíz y Amazon EC2 intenta iniciar la instancia de spot, la instancia no se iniciará y Amazon EC2 terminará la instancia detenida.
- Puede terminar una instancia de spot mientras está detenida.
- Si cancela una solicitud de instancia de spot, una flota de EC2 o una flota de spot, Amazon EC2 termina todas las instancias de spot asociadas que se hayan detenido.
- Mientras una instancia de spot interrumpida está detenida, solo se le cobran los volúmenes de EBS, los cuales se conservan. Con la flota de EC2 y la flota de spot, si tiene muchas instancias detenidas, puede superar el límite de la cantidad de volúmenes de EBS de su cuenta. Para obtener más información acerca de cómo se le cobran cuando una instancia de spot se interrumpe, consulte Facturación de las instancias de spot interrumpidas.
- Asegúrese de estar familiarizado con las implicaciones de detener una instancia. Para obtener más información acerca de qué sucede cuando una instancia está detenida, consulte Diferencias entre los estados de las instancias.

Hibernar instancias de spot interrumpida

Puede especificar que Amazon EC2 hiberne las instancias de spot cuando se interrumpen. Para obtener más información, consulte Hibernación de la instancia de Amazon EC2.

Amazon EC2 ofrece ahora la misma experiencia de hibernación para las instancias de spot que está disponible actualmente para las instancias bajo demanda. Ofrece un soporte más amplio y ahora se admite lo siguiente para la hibernación de instancias de spot:

- Más AMI compatibles
- Más familias de instancias compatibles
- Hibernación iniciada por el usuario

Terminar instancias de spot interrumpidas

Cuando Amazon EC2 interrumpe una instancia de spot, termina la instancia de forma predeterminada, a menos que especifique un comportamiento de interrupción diferente, como detener o hibernar. Para obtener más información, consulte Terminación de las instancias de Amazon EC2.

Preparación para las interrupciones de las instancias de spot

La demanda de instancias de spot puede variar enormemente de un momento a otro, y la disponibilidad de las instancias de spot también puede variar significativamente en función de cuántas instancias de EC2 no utilizadas haya disponibles. Siempre es posible que la instancia de spot se vea interrumpida. Por lo tanto, debe asegurarse de que su aplicación esté preparada para una interrupción de las instancias de Spot.

Recomendamos que siga estas prácticas recomendadas para estar preparado ante una interrupción de una instancia de spot.

- Cree la solicitud de spot con un grupo de Auto Scaling. Si se interrumpen sus instancias de spot, el grupo de Auto Scaling iniciará automáticamente instancias de reemplazo. Para obtener más información, consulte la sección sobre Grupos de escalado automático con varios tipos de instancia y opciones de compra en la guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling.
- Asegúrese de que su instancia está lista para ejecutarse en cuanto se atienda la solicitud usando una Imagen de máquina de Amazon (AMI) que contiene la configuración de software requerida También puede utilizar datos de usuario para ejecutar comandos al iniciarla.
- Los datos almacenados en volúmenes de almacén de instancias se perderán cuando se detenga o termine la instancia. Haga una copia de seguridad de los datos importantes de los volúmenes de almacén de instancias en un almacenamiento más persistente, como Amazon S3, Amazon EBS o Amazon DynamoDB.
- Almacene los datos importantes periódicamente en un lugar que no se vea afectado si se termina la instancia de spot. Por ejemplo, puede utilizar Amazon S3, Amazon EBS o DynamoDB.
- Divida el trabajo en pequeñas tareas (mediante Grid, Hadoop o una arquitectura basada en colas), o use puntos de comprobación de forma que pueda grabar su trabajo con frecuencia.
- Amazon EC2 envía una señal de recomendación de reequilibrio a la instancia de spot cuando la instancia corre riesgo elevado de interrupción. Puede confiar en la recomendación de reequilibrio para administrar de forma proactiva las interrupciones de instancias de spot sin tener que esperar el aviso de interrupción de instancias de spot de dos minutos. Para obtener más información, consulte Recomendación de reequilibrio de instancias de EC2.

- Use los avisos de interrupción de instancias de spot de dos minutos para monitorear el estado de sus instancias de spot. Para obtener más información, consulte Avisos de interrupción de instancias de spot..
- Si bien hacemos todo lo posible para proporcionar estas advertencias lo antes posible, es posible que su instancia de spot se interrumpa antes de que las advertencias estén disponibles. Pruebe la aplicación para asegurarse de que maneja correctamente una interrupción de instancia inesperada, incluso si monitorea las señales de recomendación de reequilibrio y avisos de interrupción. Para hacerlo, puede ejecutar la aplicación con una instancia bajo demanda y, a continuación, forzar la terminación de la instancia bajo demanda usted mismo.
- Ejecute un experimento de inyección de errores controlado con AWS Fault Injection Service para probar cómo responde la aplicación cuando la instancia de spot se interrumpe. Para obtener más información, consulte Tutorial: Test Spot Instance interruptions using AWS FIS en la Guía del usuario de AWS Fault Injection Service.

Inicio de una interrupción de instancias de spot

Puede seleccionar una solicitud de instancia de spot o una solicitud de flota de spot en la consola de Amazon EC2 e iniciar una interrupción de instancia de spot para probar cómo las aplicaciones de sus instancias de spot gestionan las interrupciones. Cuando inicia una interrupción de una instancia de spot, Amazon EC2 le notifica que la instancia de spot se interrumpirá en dos minutos y, transcurrido ese tiempo, se interrumpe la instancia.

El servicio subyacente que realiza la interrupción de la instancia de spot es AWS Fault Injection Service (AWS FIS). Para obtener más información sobre AWS FIS, consulte AWS Fault Injection Service.

> **Note**
>
> Los comportamientos de interrupción son `terminate`, `stop` y `hibernate`. Si establece el comportamiento de interrupción en `hibernate`, al iniciar una interrupción de una instancia de spot, el proceso de hibernación comenzará inmediatamente.

El inicio de una interrupción de una instancia de spot es compatible con todas las Regiones de AWS, excepto Asia-Pacífico (Yakarta), Asia-Pacífico (Osaka), China (Pekín) y China (Ningxia) y Oriente Medio (EAU).

Contenido

- Inicio de una interrupción de instancias de spot
- Verificación de la interrupción de instancias de spot
- Cuotas

Inicio de una interrupción de instancias de spot

Puede utilizar la consola de EC2 para iniciar rápidamente una interrupción de una instancia de spot. Al seleccionar una solicitud de instancia de spot, puede iniciar la interrupción de una instancia de spot. Al seleccionar una solicitud de flota de spot, puede iniciar la interrupción de varias instancias de spot a la vez.

Si desea realizar experimentos más avanzados para probar las interrupciones de instancias de spot, puede crear sus propios experimentos con la consola AWS FIS.

Para iniciar una interrupción de una instancia de spot en una solicitud de instancia de spot mediante la consola de EC2

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Spot Requests (Solicitudes de spot).
3. Seleccione una solicitud de instancia de spot y, a continuación, elija Actions (Acciones), Initiate interruption (Iniciar interrupción). No puede seleccionar varias solicitudes de instancia de spot para iniciar una interrupción.
4. En el cuadro de diálogo Initiate Spot Instance interruption (Iniciar la interrupción de instancias de spot), en Service access (Acceso a los servicios), utilice el rol predeterminado o seleccione uno existente. Para elegir un rol existente, seleccione Usar un rol de servicio existente y, a continuación, en Rol de IAM, seleccione el rol que desea usar.
5. Cuando tenga todo listo para iniciar la interrupción de instancias de spot, seleccione Initiate interruption (Iniciar interrupción).

Para iniciar la interrupción de una o más instancias de spot en una solicitud de flota de spot mediante la consola de EC2

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Spot Requests (Solicitudes de spot).
3. Seleccione una solicitud de flota de spot y, a continuación, elija Acciones, Iniciar interrupción. No puede seleccionar varias solicitudes de flota de spot para iniciar una interrupción.

4. En el cuadro de diálogo Especifique el número de instancias de spot, en Número de instancias a interrumpir, introduzca el número de instancias de spot que se van a interrumpir y, a continuación, seleccione Confirmar.

   > **Note**
   >
   > El número no puede superar el número de instancias de spot de la flota ni su cuota de instancias de spot que AWS FIS puede interrumpir por experimento.

5. En el cuadro de diálogo Initiate Spot Instance interruption (Iniciar la interrupción de instancias de spot), en Service access (Acceso a los servicios), utilice el rol predeterminado o seleccione uno existente. Para elegir un rol existente, seleccione Usar un rol de servicio existente y, a continuación, en Rol de IAM, seleccione el rol que desea usar.
6. Cuando tenga todo listo para iniciar la interrupción de instancias de spot, seleccione Initiate interruption (Iniciar interrupción).

Para crear experimentos más avanzados a fin de probar las interrupciones de instancias de spot con la consola AWS FIS

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Spot Requests.
3. Seleccione Actions (Acciones), Create advanced experiments (Creación de experimentos avanzados).

   Se abrirá la consola de AWS FIS. Para obtener más información, consulte Tutorial: pruebe las interrupciones de instancias de spot con AWS FIS en la Guía del usuario de AWS Fault Injection Service.

Verificación de la interrupción de instancias de spot

Después de iniciar la interrupción, ocurre lo siguiente:

- La instancia de spot recibe una recomendación de reequilibrio de instancias.
- Se emite un aviso de interrupción de instancia de spot dos minutos antes de que AWS FIS interrumpa la instancia.
- Cuando pasan dos minutos, la instancia de spot se interrumpe.
- Una instancia de spot que detuvo AWS FIS permanece detenida hasta que la reinicie.

Para comprobar que la instancia se interrumpió después de que iniciara la interrupción

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, abra Spot Requests (Solicitudes de spot) e Instances (instancia[s]) en pestañas o ventanas separadas del navegador.
3. En Solicitudes de spot, seleccione la solicitud de instancia de spot o la solicitud de flota de spot. El estado inicial es `fulfilled`. Una vez interrumpida la instancia, el estado cambia de la siguiente forma, según el comportamiento de la interrupción:
   - `terminate`: el estado cambia a `instance-terminated-by-experiment`.
   - `stop`: el estado cambia a `marked-for-stop-by-experiment` y, a continuación, a `instance-stopped-by-experiment`.
4. En Instances (instancia[s]), seleccione la instancia de spot. El estado inicial es `Running`. Dos minutos después de recibir el aviso de interrupción de la instancia de spot, el estado cambia de la siguiente forma, según el comportamiento de la interrupción:
   - `stop`: el estado cambia a `Stopping` y, a continuación, a `Stopped`.
   - `terminate`: el estado cambia a `Shutting-down` y, a continuación, a `Terminated`.

Cuotas

Su Cuenta de AWS tiene la siguiente cuota predeterminada para el número de instancias de spot que AWS FIS puede interrumpir por experimento.

Nombre	Predeterminado	Ajustable	Descripción
instancias de spot de destino para aws:ec2:send-spot-instance-interruptions	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias de spot a las que aws:ec2:send-spot-instance-interruptions puede dirigirse al identificar los objetivos mediante etiquetas, por experimento.

Puede solicitar un aumento de cuota. Para obtener más información, consulte Solicitud de aumento de cuota en la Guía del usuario de Service Quotas.

Para ver todas las cuotas de AWS FIS, abra la consola de Service Quotas. En el panel de navegación, elija servicios de AWS y seleccione AWS Fault Injection Service. También, puede ver todas las Cuotas para AWS Fault Injection Service en la Guía del usuario de AWS Fault Injection Service.

Avisos de interrupción de instancias de spot.

Un aviso de interrupción de instancia de spot es una advertencia que se emite dos minutos antes de que Amazon EC2 termine o detenga una instancia de spot. Si especifica la hibernación como comportamiento de interrupción, recibe un aviso de interrupción, pero no recibe una advertencia de dos minutos, ya que el proceso de hibernación comienza de inmediato.

La mejor manera de gestionar las interrupciones de instancias de spot correctamente es diseñar su aplicación para que sea tolerante a errores. Para lograrlo, puede aprovechar los avisos de interrupción de instancias de spot. Le recomendamos que compruebe estos avisos de interrupción cada 5 segundos.

Los avisos de interrupción están disponibles como eventos de EventBridge y como elementos en los metadatos de instancia en la instancia de spot. Los avisos de interrupción se emiten en la medida de lo posible.

EC2 Spot Instance Interruption Warning event

Cuando Amazon EC2 va a interrumpir su instancia de spot, emite un evento dos minutos antes de la interrupción real (excepto en los casos en los que hay hibernación, que recibe el aviso de interrupción, pero no con dos minutos de antelación porque la hibernación comienza de inmediato). Amazon EventBridge puede detectar este evento. Para obtener más información, consulte los Eventos de Amazon EventBridge en la Guía del usuario de Amazon EventBridge. Para obtener un ejemplo detallado que le explica cómo crear y utilizar reglas de eventos, consulte Aprovechamiento de los avisos de interrupción de instancias de spot de Amazon EC2.

El siguiente es un ejemplo de evento de interrupción de una instancia de spot. Los valores posibles de `instance-action` son `hibernate`, `stop`, o `terminate`.

```
{
    "version": "0",
    "id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
```

```
    "detail-type": "EC2 Spot Instance Interruption Warning",
    "source": "aws.ec2",
    "account": "123456789012",
    "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "region": "us-east-2",
    "resources": ["arn:aws:ec2:us-east-2a:instance/i-1234567890abcdef0"],
    "detail": {
        "instance-id": "i-1234567890abcdef0",
        "instance-action": "action"
    }
}
```

> **Note**
>
> El formato del ARN del evento de interrupción de la instancia de spot es `arn:aws:ec2:availability-zone:instance/instance-id`. Este formato es distinto del formato del ARN del recurso de EC2.

instance-action

El elemento `instance-action` especifica la acción (parar o terminar) y la hora aproximada en UTC a la que se producirá.

Si Amazon EC2 ha marcado una instancia de spot para detenerla o terminarla, el elemento `instance-action` está presente en los metadatos de la instancia. De lo contrario, no está presente. Puede recuperar la `instance-action` mediante el Servicio de metadatos de instancia, versión 2 (IMDSv2) de la siguiente manera.

Linux

```
TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
    && curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-data/spot/instance-action
```

Windows

```
[string]$token = Invoke-RestMethod `
    -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds" = "21600"} `
```

```
    -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/spot/instance-action
```

En el siguiente ejemplo de salida, se indica la hora a la que se detendrá esta instancia.

```
{"action": "stop", "time": "2017-09-18T08:22:00Z"}
```

En el siguiente ejemplo de salida, se indica la hora a la que terminará esta instancia.

```
{"action": "terminate", "time": "2017-09-18T08:22:00Z"}
```

Si Amazon EC2 no está preparándose para detener o terminar la instancia o si terminó la instancia usted mismo, `instance-action` no está presente en los metadatos de la instancia y recibe un mensaje de error HTTP 404 cuando intenta recuperarlo.

termination-time

El elemento `termination-time` especifica la hora aproximada, en UTC, a la que la instancia recibirá la señal de cierre.

> **Note**
>
> Este elemento se conserva para ofrecer compatibilidad con versiones anteriores. En su lugar, utilice `instance-action`.

Si Amazon EC2 marca su instancia de spot para la finalización (ya sea debido a una interrupción de la instancia de spot en la que el comportamiento de interrupción está establecido como `terminate` o debido a la cancelación de una solicitud de instancia de spot persistente), el elemento `termination-time` está presente en los metadatos de la instancia. De lo contrario, no está presente. Puede recuperar `termination-time` mediante el IMDSv2 de la siguiente manera.

Linux

```
TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"`
if curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" -s http://169.254.169.254/latest/meta-data/spot/termination-time | grep -q .*T.*Z; then echo termination_scheduled; fi
```

Windows

```
[string]$token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttl-
seconds" = "21600"} -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/spot/
termination-time
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
2015-01-05T18:02:00Z
```

Si Amazon EC2 no está preparándose para finalizar la instancia (ya sea porque no hay ninguna interrupción de la instancia de spot o porque el comportamiento de interrupción está establecido como `stop` o `hibernate`) o si finalizó la instancia de spot usted mismo, el elemento `termination-time` no está presente en los metadatos de la instancia (por lo que recibe un mensaje de error HTTP 404) o contiene un valor que no es un valor de hora.

Si Amazon EC2 no es capaz de terminar la instancia, el estado de la solicitud se establece en `fulfilled`. El valor `termination-time` permanece en los metadatos de la instancia con la hora aproximada original, que ahora ya está en el pasado.

Buscar instancias de spot interrumpida

Cuando describe las instancias de EC2, los resultados incluyen las instancias de spot. El ciclo de vida de instancia de una instancia de spot es `spot`. El estado de instancia de una instancia de spot es `stopped` o `terminated`, según el comportamiento de interrupción que haya configurado. Para una instancia de spot en estado de hibernación, el estado de la instancia es `stopped`.

Para obtener más información sobre el motivo de la interrupción, compruebe el código de estado de la solicitud de spot. Para obtener más información, consulte the section called “Obtención del estado de una solicitud de instancia de spot”.

Console

Búsqueda de instancias de spot interrumpidas

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Aplicque el siguiente filtro: Instance lifecycle=spot.

4. Aplique los filtros Instance state=stopped o Instance state=terminated en función del comportamiento de interrupción que haya configurado.
5. Para cada instancia de spot, en la pestaña Detalles, dentro de Detalles de la instancia, busque Mensaje de transición de estado. Los siguientes códigos indican que la instancia de spot se interrumpió.

   - `Server.SpotInstanceShutdown`
   - `Server.SpotInstanceTermination`

AWS CLI

Buscar instancias de spot interrumpidas

Utilice el comando describe-instances con la opción `--filters`. Para enumerar solo los ID de instancias en el resultado, incluya la opción `--query`.

Si el comportamiento de interrupción es terminar las instancias de spot, utilice el siguiente ejemplo:

```
aws ec2 describe-instances \
    --filters Name=instance-lifecycle,Values=spot \
              Name=instance-state-name,Values=terminated \
              Name=state-reason-code,Values=Server.SpotInstanceTermination \
    --query "Reservations[*].Instances[*].InstanceId"
```

Si el comportamiento de interrupción es detener las instancias de spot, utilice el siguiente ejemplo:

```
aws ec2 describe-instances \
    --filters Name=instance-lifecycle,Values=spot \
              Name=instance-state-name,Values=stopped \
              Name=state-reason-code,Values=Server.SpotInstanceShutdown \
    --query "Reservations[*].Instances[*].InstanceId"
```

PowerShell

Buscar instancias de spot interrumpidas

Utilice el cmdlet Get-EC2Instance.

Si el comportamiento de interrupción es terminar las instancias de spot, utilice el siguiente ejemplo:

```
(Get-EC2Instance `
    -Filter @{Key="instance-lifecycle"; Values="spot"} `
            @{Key="instance-state-name"; Values="terminated"} `
            @{Key="state-reason-code";
 Values="Server.SpotInstanceTermination"}).Instances.InstanceId
```

Si el comportamiento de interrupción es detener las instancias de spot, utilice el siguiente ejemplo:

```
(Get-EC2Instance `
    -Filter @{Key="instance-lifecycle"; Values="spot"} `
            @{Key="instance-state-name"; Values="stopped"} `
            @{Key="state-reason-code";
 Values="Server.SpotInstanceTermination"}).Instances.InstanceId
```

Cómo determinar si Amazon EC2 interrumpió una instancia de spot

Una instancia de spot se ejecuta hasta que Amazon EC2 la finaliza en respuesta a una interrupción de la instancia de spot o hasta que usted mismo la dé por finalizada. Para obtener más información, consulte the section called “Comportamiento de la interrupción”.

Tras finalizar una instancia de spot, puede utilizar AWS CloudTrail para ver si Amazon EC2 la finalizó. Si el registro de CloudTrail incluye un `BidEvictedEvent`, esto indica que Amazon EC2 finalizó la instancia de spot. Si, por el contrario, ve un evento `TerminateInstances`, esto indica que un usuario ha cancelado la instancia de spot.

Como alternativa, si desea recibir una notificación de que Amazon EC2 va a interrumpir su instancia de spot, utilice Amazon EventBridge para responder al evento de advertencia de interrupción de la instancia de spot de EC2.

Cómo ver eventos BidEvictedEvent en CloudTrail

1. Abra la consola de CloudTrail en https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/.
2. En el panel de navegación, elija Historial de eventos.
3. De la lista de filtros, elija Nombre de evento y, a continuación, en el campo de filtro de la derecha, escriba **`BidEvictedEvent`**.

4. (Opcional) Seleccione un intervalo de tiempo.
5. Si la lista no está vacía, elija BidevictedEvent en la entrada resultante para abrir su página de detalles. Puede encontrar información sobre la instancia de spot en el panel Registro de eventos, incluido el ID de la instancia de spot. A continuación se muestra un ejemplo del registro del evento.

```
{
    "eventVersion": "1.05",
    "userIdentity": {
        "accountId": "123456789012",
        "invokedBy": "ec2.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "2016-08-16T22:30:00Z",
    "eventSource": "ec2.amazonaws.com",
    "userAgent": "ec2.amazonaws.com",
    "sourceIPAddress": "ec2.amazonaws.com",
    "eventName": "BidEvictedEvent",
    "awsRegion": "us-east-2",
    "eventID": "d27a6096-807b-4bd0-8c20-a33a83375054",
    "eventType": "AwsServiceEvent",
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "RequestParameters": null,
    "ResponseElements": null,
    "serviceEventDetails": {
        "instanceIdSet": [
          "i-1eb2ac8eEXAMPLE"
        ]
    }
}
```

6. Si no ha encontrado ninguna entrada para el evento `BidEvictedEvent`, introduzca **`TerminateInstances`** como nombre de evento. Para obtener más información sobre el registro de eventos para `TerminateInstances`, consulte the section called “Ejemplos de eventos de la API de Amazon EC2”.

Facturación de las instancias de spot interrumpidas

Cuando una instancia de spot se ve interrumpida, se aplican los cargos de instancia y volumen de EBS, junto con otros posibles cargos, de la siguiente forma.

Uso de instancias

Quién interrumpe la instancia de spot	Sistema operativo	Interrumpida en la primera hora	Interrumpida cualquier hora después de la primera hora
Si usted detiene o termina la instancia de spot	Windows y Linux (excepto SUSE)	Se cobra por los segundos utilizados	Se cobra por los segundos utilizados
	SUSE	Se cobra la hora completa aunque no se utilice durante toda la hora	Se cobran las horas completas de uso y se cobra una hora completa para la hora parcial en la que se produjo la interrupción
Si Amazon EC2 interrumpe la instancia de spot	Windows y Linux (excepto SUSE)	No se aplican cargos	Se cobra por los segundos utilizados
	SUSE	No se aplican cargos	Se cobran las horas completas de uso, pero no se cobra la hora parcial en la que se produjo la interrupción

Uso de volúmenes de EBS

Mientras una instancia de spot interrumpida está detenida, solo se le cobran los volúmenes de EBS, los cuales se conservan.

Con la flota de EC2 y la flota de spot, si tiene muchas instancias detenidas, puede superar el límite de la cantidad de volúmenes de EBS de su cuenta.

Recomendación de reequilibrio de instancias de EC2

Una recomendación de reequilibrio de instancia de EC2 es una señal que notifica cuando una instancia de spot corre riesgo elevado de interrupción. La señal puede llegar antes del aviso de

interrupción de instancia de spot de dos minutos, lo que brinda la oportunidad de administrar proactivamente la instancia de spot. Puede decidir reequilibrar su carga de trabajo con instancias de spot nuevos o existentes que no tengan un riesgo elevado de interrupción.

Amazon EC2 no siempre puede enviar la señal de recomendación de reequilibrio antes del aviso de interrupción de dos minutos de instancia de spot. Por lo tanto, la señal de recomendación de reequilibrio puede llegar junto con el aviso de interrupción de dos minutos.

Las recomendaciones de reequilibrio están disponibles como CloudWatch Events y como elementos en los metadatos de instancia en la instancia de spot. Los eventos se emiten en la medida de lo posible.

> **Note**
>
> Las recomendaciones de reequilibrio solo se admiten para instancias de spot que se inician después del 5 de noviembre de 2020 a las 00:00 UTC.

Contenido

- Reequilibrar las acciones que puede realizar
- Monitorear las señales de recomendación de reequilibrio
- Servicios que utilizan la señal de recomendación de reequilibrio

Reequilibrar las acciones que puede realizar

Estas son algunas de las posibles acciones de reequilibrio que puede realizar:

Apagado correcto

Cuando reciba la señal de recomendación de reequilibrio para una instancia de spot, puede comenzar los procedimientos de apagado de la instancia, los cuales pueden incluir asegurarse de que los procesos se completen antes de detenerlos. Por ejemplo, puede cargar registros del sistema o de aplicaciones en Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), cerrar los trabajadores de Amazon SQS o completar la anulación del registro desde el sistema de nombres de dominio (DNS). También puede guardar su trabajo en almacenamiento externo y reanudarlo más adelante.

Evitar que se programe un nuevo trabajo

Cuando reciba la señal de recomendación de reequilibrio para una instancia de spot, puede evitar que se programe trabajo nuevo en la instancia, a la vez que continúa utilizando la instancia hasta que se complete el trabajo programado.

iniciar de forma proactiva nuevas instancias de reemplazo

Puede configurar grupos de escalado automático, flotas de EC2 o flotas de spot para iniciar automáticamente las instancias de spot de reemplazo cuando se emite una señal de recomendación de reequilibrio. Para obtener más información, consulte Utilizar el reequilibrio de capacidad para gestionar las interrupciones de spot de Amazon EC2 en la Guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling y Utilice el reequilibrio de capacidad en la flota de EC2 y la flota de spot para reemplazar las instancias de spot en riesgo en esta guía del usuario.

Monitorear las señales de recomendación de reequilibrio

Puede monitorear la señal de recomendación de reequilibrio para que, cuando se emita, pueda realizar las acciones especificadas en la sección anterior. La señal de recomendación de reequilibrio está disponible como un evento que se envía a Amazon EventBridge (antes conocido como Amazon CloudWatch Events) y como metadatos de instancia en la instancia de spot.

Monitorear las señales de recomendación de reequilibrio:

- Usar Amazon EventBridge
- Usar metadatos de instancia

Usar Amazon EventBridge

Cuando se emite la señal de recomendación de reequilibrio para una instancia de spot, el evento de la señal se envía a Amazon EventBridge. Si EventBridge detecta un patrón de eventos que coincide con un patrón definido en una regla, EventBridge invoca un destino (o destinos) especificados en la regla.

El siguiente es un evento de ejemplo para la señal de recomendación de reequilibrio.

```
{
    "version": "0",
    "id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
    "detail-type": "EC2 Instance Rebalance Recommendation",
    "source": "aws.ec2",
```

```
    "account": "123456789012",
    "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "region": "us-east-2",
    "resources": ["arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:instance/i-1234567890abcdef0"],
    "detail": {
        "instance-id": "i-1234567890abcdef0"
    }
}
```

Los siguientes campos forman el patrón de eventos definido en la regla:

`"detail-type": "EC2 Instance Rebalance Recommendation"`

Identifica que el evento es un evento de recomendación de reequilibrio

`"source": "aws.ec2"`

Identifica que el evento es de Amazon EC2.

Crear una regla de EventBridge

Puede escribir una regla de EventBridge y automatizar qué acciones tomar cuando el patrón de eventos coincida con la regla.

En el ejemplo siguiente se crea una regla de EventBridge para enviar un correo electrónico, un mensaje de texto o una notificación push móvil cada vez que Amazon EC2 emite una señal de recomendación de reequilibrio. La señal se emite como un evento de `EC2 Instance Rebalance Recommendation`, lo que desencadena la acción definida por la regla.

Antes de crear la regla de EventBridge, debe crear el tema de Amazon SNS para el email, el mensaje de texto o la notificación push móvil.

Para crear una regla de EventBridge para un evento de recomendación de reequilibrio

1. Abra la consola de Amazon EventBridge en https://console.aws.amazon.com/events/.
2. Elija Crear regla.
3. En Definir detalle de la regla, haga lo siguiente:

    a. Ingrese un Nombre para la regla y, opcionalmente, una descripción.

    Una regla no puede tener el mismo nombre que otra regla de la misma región y del mismo bus de eventos.

b. En Bus de eventos, elija Predeterminado. Cuando un servicio de AWS en su cuenta emite un evento, siempre se dirige al bus de eventos predeterminado de su cuenta.

c. En Tipo de regla, elija Regla con un patrón de evento.

d. Elija Siguiente.

4. En Crear patrón de evento, realice una de las siguientes acciones:

a. En Origen del evento, elija Eventos de AWS o eventos de socios de EventBridge.

b. En Event pattern (Patrón de eventos), en este ejemplo, especificará el siguiente patrón de eventos para que coincida con el evento `EC2 Instance Rebalance Recommendation` y, a continuación, elija Save (Guardar).

```
{
 "source": ["aws.ec2"],
 "detail-type": ["EC2 Instance Rebalance Recommendation"]
}
```

Para agregar el patrón de evento, puede utilizar una plantilla por medio de la opción Formulario de patrón de eventos o puede especificar su propio patrón por medio de la opción Patrón personalizado (editor JSON), de la siguiente manera:

i. Para utilizar una plantilla con el objetivo de crear el patrón de evento, haga lo siguiente:

A. Seleccione Formulario de patrón de evento.

B. En Origen del evento, elija Servicios de AWS.

C. En Servicio de AWS, elija Flota de spot de EC2.

D. En Tipo de evento, elija Recomendación de reequilibrio de las instancias de EC2.

E. Para personalizar la plantilla, elija Editar patrón y realice los cambios para que coincidan con el patrón de evento de ejemplo.

ii. (Alternativa) Para especificar un patrón de evento personalizado, haga lo siguiente:

A. Elija Custom pattern (JSON editor) (Patrón personalizado [editor de JSON]).

B. En el casillero Patrón de evento, agregue el patrón de eventos de este ejemplo.

c. Elija Siguiente.

5. En Seleccionar destino, realice una de las siguientes acciones:

a. En Tipos de destino, elija Servicio de AWS.

b. En Seleccionar un destino, elija Tema de SNS para enviar un email, un mensaje de texto o una notificación push móvil cuando se produzca el evento.

c. En Tema, elija un tema existente. Primero debe crear un tema de Amazon SNS mediante la consola de Amazon SNS. A fin de obtener más información, consulte Uso de Amazon SNS para mensajería de aplicación a persona (A2P) en Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service.

d. (Opcional) En Configuración adicional, puede configurar opciones adicionales. Para obtener más información, consulte Creación de reglas de EventBridge que reaccionan a eventos (paso 16) en la Guía del usuario de Amazon EventBridge.

e. Elija Siguiente.

6. (Opcional) En Etiquetas, puede asignar una o varias etiquetas a la regla y, a continuación, elija Siguiente.

7. En Revisar y crear, realice una de las siguientes acciones:

a. Revise los detalles de la regla y modifíquelos según sea necesario.

b. Seleccione Creación de regla.

Para obtener más información, consulte Reglas de Amazon EventBridge y Patrones de eventos de Amazon EventBridge en la Guía del usuario de Amazon EventBridge.

Usar metadatos de instancia

La categoría de metadatos de instancia `events/recommendations/rebalance` proporciona el tiempo aproximado, en UTC, cuando se emitió la señal de recomendación de reequilibrio para una instancia de spot.

Recomendamos que compruebe si hay señales de recomendación de reequilibrio cada 5 segundos para que no pierda la oportunidad de actuar en función de la recomendación de reequilibrio.

Si una instancia de spot recibe una recomendación de reequilibrio, la hora en que se emitió la señal está presente en los metadatos de la instancia. Puede recuperar la hora en que se emitió la señal de la siguiente manera.

IMDSv2

Linux

Ejecute el siguiente comando en la instancia de Linux.

IMDSv2

```
TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
    && curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-data/events/recommendations/rebalance
```

Windows

Ejecute el siguiente cmdlet en la instancia de Windows.

```
[string]$token = Invoke-RestMethod `
    -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds" = "21600"} `
    -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/api/token
```

```
Invoke-RestMethod `
    -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} `
    -Method GET -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/events/recommendations/rebalance
```

IMDSv1

Linux

Ejecute el siguiente comando en la instancia de Linux.

```
curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/events/recommendations/rebalance
```

Windows

Ejecute los siguientes cmdlets en la instancia de Windows.

```
Invoke-RestMethod -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/events/recommendations/rebalance
```

A continuación, se muestra un ejemplo de salida, que indica la hora, en UTC, a la que se emitió la señal de recomendación de reequilibrio para la instancia de spot.

```
{"noticeTime": "2020-10-27T08:22:00Z"}
```

Si la señal no se ha emitido para la instancia, la `events/recommendations/rebalance` no está presente y recibirá un error HTTP 404 cuando intente recuperarla.

Servicios que utilizan la señal de recomendación de reequilibrio

Amazon EC2 Auto Scaling, la flota de EC2 y la flota de spot utilizan la señal de recomendación de reequilibrio para facilitar el mantenimiento de la disponibilidad de la carga de trabajo mediante el aumento proactivo de su flota con una nueva instancia de spot antes de que una instancia en ejecución reciba el aviso de interrupción de instancia de spot de dos minutos. Puede hacer que estos servicios monitoreen y respondan de forma proactiva a los cambios que afectan a la disponibilidad de su instancias de spot. Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- Utilizar el reequilibrio de capacidad para gestionar las interrupciones de spot de Amazon EC2 en la Guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling
- Utilice el reequilibrio de capacidad en la flota de EC2 y la flota de spot para reemplazar las instancias de spot en riesgo en el tema de flota de EC2 y la flota de spot en esta guía del usuario

Puntuación de ubicación de spot

La característica de puntuación de ubicación de spot puede recomendar una región de AWS, zona de disponibilidad o zona local según sus requisitos de capacidad de spot. La capacidad de spot fluctúa y no se puede estar seguro de que siempre se obtendrá la capacidad necesaria. La puntuación de ubicación de spot indica la probabilidad de que una solicitud de spot tenga éxito en una región o zona de disponibilidad.

> **Note**
>
> La puntuación de ubicación de spot no proporciona ninguna garantía en términos de capacidad disponible o riesgo de interrupción. Una puntuación de ubicación de spot solo sirve como recomendación.

Casos de uso

Puede utilizar la característica de puntuación de ubicación de spot para lo siguiente:

- Reubicar y escalar la capacidad de computación de spot en una región diferente, según sea necesario, en respuesta al aumento de las necesidades de capacidad o a la disminución de la capacidad disponible en la región actual.

- Identificar la zona de disponibilidad más óptima en la que ejecutar cargas de trabajo de zona de disponibilidad única.
- Para simular las futuras necesidades de capacidad de spot para que pueda elegir una región óptima para la expansión de las cargas de trabajo basadas en spot.
- Para encontrar una combinación óptima de tipos de instancias que satisfagan sus necesidades de capacidad de spot.

Contenido

- Limitaciones
- Costes
- Cómo funciona la puntuación de ubicación de spot
- Permisos necesarios para la puntuación de ubicación de spot
- Cálculo de la puntuación de ubicación de spot

Limitaciones

- Límite de capacidad de destino: el límite de capacidad de destino de la puntuación de ubicación de spot se basa en el uso reciente de spot, a la vez que tiene en cuenta el posible crecimiento en el uso. Si no ha habido un uso reciente de spot, se proporciona un límite predeterminado bajo alineado con el límite de solicitudes de spot.
- Límite de configuraciones de solicitudes: se puede limitar el número de nuevas configuraciones de solicitudes en un periodo de 24 horas si se detectan patrones no asociados con el uso previsto de la característica de puntuación de ubicación de spot. Si se alcanza el límite, se puede volver a intentar con las configuraciones de solicitud que ya han sido utilizadas, pero no se puede especificar nuevas configuraciones de solicitud hasta el próximo periodo de 24 horas.
- Número mínimo de tipos de instancias: si especifica tipos de instancias, debe especificar al menos tres tipos de instancias diferentes; de lo contrario, Amazon EC2 devolverá una puntuación de ubicación de spot baja. Del mismo modo, si especifica atributos de instancia, deben resolverse en al menos tres tipos de instancias diferentes. Los tipos de instancias se consideran diferentes si tienen un nombre distinto. Por ejemplo, m5.8xlarge, m5a.8xlarge y m5.12xlarge se consideran diferentes.

Costes

No se aplican cargos adicionales por el uso de la característica de puntuación de ubicación de spot.

Cómo funciona la puntuación de ubicación de spot

Cuando se utiliza la característica de puntuación de ubicación de spot, primero se deben especificar los requisitos de computación para las instancias de spot, y luego Amazon EC2 devuelve las 10 mejores regiones o las zonas de disponibilidad donde es probable que la solicitud de spot tenga éxito. Cada región o zona de disponibilidad se califica en una escala del 1 al 10: 10 indica que es muy probable que la solicitud de spot tenga éxito y 1 indica que no es probable que la solicitud de spot tenga éxito. Los resultados zonales pueden incluir zonas de disponibilidad y zonas locales.

Para utilizar la característica de puntuación de ubicación de spot, siga estos pasos:

- Paso 1: especificar los requisitos de spot
- Paso 2: filtrar la respuesta de puntuación de ubicación de spot
- Paso 3: revisar las recomendaciones
- Paso 4: utilizar las recomendaciones

Paso 1: especificar los requisitos de spot

En primer lugar, especifique la capacidad de spot de destino deseada y los requisitos de computación, de la siguiente manera:

1. Especifique la capacidad de spot de destino y, opcionalmente, la unidad de capacidad de destino.

   Puede especificar la capacidad de spot de destino deseada en términos del número de instancias o vCPU, o en términos de la cantidad de memoria en MiB. Para especificar la capacidad de destino en número de vCPU o cantidad de memoria, debe especificar la unidad de capacidad de destino como `vcpu` o `memory-mib`. De lo contrario, el valor predeterminado es el número de instancias.

   Al especificar la capacidad de destino en función del número de vCPU o la cantidad de memoria, puede utilizar estas unidades al contar la capacidad total. Por ejemplo, si desea utilizar una combinación de instancias de distintos tamaños, puede especificar la capacidad de destino como un número total de vCPU. A continuación, la característica de puntuación de ubicación de spot considera cada tipo de instancia de la solicitud por su número de vCPU y cuenta el número total de vCPU en lugar del número total de instancias al sumar la capacidad de destino total.

Por ejemplo, supongamos que especifica una capacidad de destino total de 30 vCPU y la lista de tipos de instancia consta de c5.xlarge (4 vCPU), m5.2xlarge (8 vCPU) y r5.large (2 vCPU). Para lograr un total de 30 vCPU, podría obtener una combinación de 2 c5.xlarge (2*4 vCPU), 2 m5.2xlarge (2*8 vCPU) y 3 r5.large (3*2 vCPU).

2. Especifique tipos de instancia o atributos de instancia.

   Puede especificar los tipos de instancia que se van a utilizar o bien especificar los atributos de instancia que necesita para los requerimientos de computación y, a continuación, permitir que Amazon EC2 identifique los tipos de instancia que tienen esos atributos. Esto se conoce como selección de tipo de instancia basada en atributos.

   No se pueden especificar los tipos de instancia y los atributos de instancia en la misma solicitud de puntuación de ubicación de spot.

   Si especifica tipos de instancias, debe especificar al menos tres tipos de instancia diferentes; de lo contrario, Amazon EC2 devolverá una puntuación de ubicación de spot baja. Del mismo modo, si especifica atributos de instancia, deben resolverse en al menos tres tipos de instancias diferentes.

Para ver ejemplos de diferentes formas de especificar los requisitos de spot, consulte Configuraciones de ejemplo.

Paso 2: filtrar la respuesta de puntuación de ubicación de spot

Amazon EC2 calcula la puntuación de ubicación de spot de cada región o zona de disponibilidad y devuelve las 10 mejores regiones o las 10 mejores zonas de disponibilidad en las que es más probable que su solicitud de spot tenga éxito. De forma predeterminada, se devuelve una lista de regiones puntuadas. Si planea iniciar toda la capacidad de spot en una única zona de disponibilidad, resulta útil solicitar una lista de zonas de disponibilidad puntuadas.

Puede especificar un filtro de región para restringir las regiones que se devolverán en la respuesta.

Puede combinar el filtro de región y una solicitud de zonas de disponibilidad puntuadas. De este modo, las zonas de disponibilidad puntuadas se limitan a las regiones para las que ha filtrado. Para encontrar la zona de disponibilidad con mayor puntuación de una región, especifique solo esa región y la respuesta devolverá una lista puntuada de todas las zonas de disponibilidad de esa región.

Por defecto, la puntuación de ubicación de spot ignora las zonas locales. Para incluirlas, establezca `IncludeLocalZones` en `true`. En el caso de las puntuaciones regionales, la capacidad de la zona

local se tiene en cuenta al calcular la puntuación de la región correspondiente. En el caso de las puntuaciones zonales, la respuesta puede incluir las puntuaciones individuales de la zona local.

Paso 3: revisar las recomendaciones

La puntuación de ubicación de spot para cada región o zona de disponibilidad se calcula en función de la capacidad de destino, la composición de los tipos de instancia, las tendencias de uso de spot actuales y la hora de la solicitud. Debido a que la capacidad de spot fluctúa constantemente, la misma solicitud de puntuación de ubicación de spot puede producir puntuaciones diferentes cuando se calcula en diferentes momentos.

Las regiones y las zonas de disponibilidad se califican en una escala del 1 al 10. Una puntuación de 10 indica que es altamente probable (aunque no está garantizado) que la solicitud de spot tenga éxito. Una puntuación de 1 indica que no es probable que la solicitud de spot tenga éxito. Es posible que se devuelva la misma puntuación para distintas regiones o zonas de disponibilidad.

Si se devuelven puntuaciones bajas, puede editar los requisitos de computación y volver a calcular la puntuación. También puede solicitar recomendaciones de puntuación de ubicación de spot para los mismos requisitos de computación en diferentes momentos del día.

Paso 4: utilizar las recomendaciones

Una puntuación de ubicación de spot solo es relevante si la solicitud de spot tiene exactamente la misma configuración que la configuración de puntuación de ubicación de spot (capacidad de destino, unidad de capacidad de destino y tipos de instancias o atributos de instancia) y está configurada para utilizar la estrategia de asignación `capacity-optimized`. De lo contrario, la probabilidad de obtener capacidad de spot disponible no estará alineada con la puntuación.

Si su puntuación incluye zonas locales, configure la siguiente solicitud de spot para que utilice las mismas zonas locales. De lo contrario, la probabilidad de obtener capacidad podría no coincidir con la puntuación.

Si bien una puntuación de ubicación de spot sirve de guía y ninguna puntuación garantiza que su solicitud de spot se cumpla total o parcialmente, puede utilizar la siguiente información para obtener mejores resultados:

- Utilice la misma configuración: la puntuación de ubicación de spot solo es relevante si la configuración de la solicitud de spot (capacidad objetivo, unidad de capacidad objetivo y tipos de instancia o atributos de instancia) del grupo de escalado automático, flota de EC2 o flota de spot es la misma que la especificada para obtener la puntuación de ubicación de spot.

Si ha utilizado la selección de tipo de instancia basada en atributos en la solicitud de puntuación de ubicación de spot, puede utilizar la selección de tipo de instancia basada en atributos para configurar el grupo de escalado automático, la flota de EC2 o la flota de spot. Para obtener más información, consulte Create mixed instances group using attribute-based instance type selection y Especifique atributos para la selección del tipo de instancia para la flota de EC2 o flota de spot.

> **Note**
>
> Si especificó la capacidad objetivo en términos del número de vCPU o la cantidad de memoria y ha especificado tipos de instancias en la configuración de puntuación de ubicación de spot, tenga en cuenta que no puede crear esta configuración en el grupo de escalado automático, la flota de EC2 o la flota de spot. En su lugar, debe configurar de forma manual la ponderación de la instancia mediante el parámetro `WeightedCapacity`.

- Utilice la estrategia de asignación **`capacity-optimized`**: todas las puntuaciones presuponen que, para que la solicitud de capacidad de spot tenga éxito, la solicitud de flota se configurará de modo que utilice todas las zonas de disponibilidad (para solicitar capacidad en la totalidad de regiones) o una única zona de disponibilidad (si se solicita capacidad en una sola zona de disponibilidad) y la estrategia de asignación de spot `capacity-optimized`. Si utiliza otras estrategias de asignación, como `lowest-price`, la probabilidad de obtener capacidad de spot disponible no estará alineada con la puntuación.
- Actúe según indique la puntuación de forma inmediata: la recomendación de puntuación de ubicación de spot refleja la capacidad de spot disponible en el momento de la solicitud, y la misma configuración puede producir puntuaciones diferentes cuando se calcula en diferentes momentos debido a las fluctuaciones de la capacidad de spot. Si bien una puntuación de 10 significa que es muy probable que su solicitud de capacidad de spot tenga éxito (aunque esto no esté garantizado) para obtener los mejores resultados le recomendamos que actúe con relación a la puntuación en forma inmediata. También le recomendamos que obtenga una nueva puntuación cada vez que intente una solicitud de capacidad.

Permisos necesarios para la puntuación de ubicación de spot

De forma predeterminada, las identidades de IAM (usuarios, roles o grupos) no tienen permiso para usar the section called “Puntuación de ubicación de spot”. Para permitir que las identidades de IAM usen la puntuación de ubicación de spot, debe crear una política de IAM que conceda permiso para

usar la acción de la API de EC2 `ec2:GetSpotPlacementScores`. A continuación, adjunte la política a la identidad de IAM que requiere el permiso.

A continuación, se muestra un ejemplo de política de IAM que concede permisos para la acción de la API de EC2 `ec2:GetSpotPlacementScores`.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:GetSpotPlacementScores",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Para obtener más información acerca de la actualización de políticas de IAM, consulte Edición de políticas de IAM en la Guía del usuario de IAM.

Para dar acceso, agregue permisos a los usuarios, grupos o roles:

- Usuarios y grupos en AWS IAM Identity Center:

  Cree un conjunto de permisos. Siga las instrucciones de Creación de un conjunto de permisos en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center.
- Usuarios gestionados en IAM a través de un proveedor de identidades:

  Cree un rol para la federación de identidades. Siga las instrucciones descritas en Creación de un rol para un proveedor de identidad de terceros (federación) en la Guía del usuario de IAM.
- Usuarios de IAM:
  - Cree un rol que el usuario pueda aceptar. Siga las instrucciones descritas en Creación de un rol para un usuario de IAM en la Guía del usuario de IAM.
  - (No recomendado) Adjunte una política directamente a un usuario o agregue un usuario a un grupo de usuarios. Siga las instrucciones descritas en Adición de permisos a un usuario (consola) de la Guía del usuario de IAM.

Cálculo de la puntuación de ubicación de spot

Puede calcular la puntuación de ubicación de spot en función de los requisitos de computación y de capacidad de destino. Para obtener más información, consulte the section called “Cómo funciona la puntuación de ubicación de spot”.

Permisos necesarios

Asegúrese de que dispone de los permisos necesarios. Para obtener más información, consulte the section called “Permisos necesarios”.

Opciones

- Cálculo a partir de los atributos de la instancia
- Cálculo a partir de los tipos de instancia
- Cálculo a partir de la AWS CLI

¿Busca una solución automatizada? En lugar de seguir los pasos manuales de esta guía del usuario, puede crear un panel de seguimiento de puntuaciones de ubicación de spot que capture y almacene automáticamente las puntuaciones en Amazon CloudWatch. Para obtener más información, consulte Guidance for Building a Spot Placement Score Tracker Dashboard on AWS.

Zonas locales

Para incluir las zonas locales al utilizar la consola de Amazon EC2, su cuenta debe tener al menos una zona local habilitada. Para obtener más información, consulte la sección Getting started with AWS Local Zones, en la Guía del usuario de Zonas locales de AWS.

Cálculo a partir de los atributos de la instancia

Para calcular una puntuación de ubicación de spot mediante la especificación de atributos de instancia

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Solicitudes de spot.
3. Seleccione la flecha hacia abajo situada junto a Solicitar instancias de spot y seleccione Calcular puntuación de colocación de spot.
4. Elija Enter requirements (Ingresar requisitos).
5. En Target capacity (Capacidad de destino), ingrese la capacidad deseada en función del número de instancias o vCPU, o la cantidad de memoria (MiB).

6. Para los Requisitos de tipo de instancia, a fin de especificar sus requisitos de computación y permitir que Amazon EC2 identifique los tipos de instancias óptimos en relación con estos requisitos, elija Especificar los atributos de instancia que coincidan con los requisitos de computación.
7. En vCPU, ingrese el número mínimo y máximo deseado de vCPU. Para no especificar ningún límite, seleccione No minimum (Sin mínimo), No maximum (Sin máximo) o ambos.
8. En Memory (GiB) (Memoria [GiB]), ingrese la cantidad mínima y máxima de memoria deseada. Para no especificar ningún límite, seleccione No minimum (Sin mínimo), No maximum (Sin máximo) o ambos.
9. En CPU architecture (Arquitectura de CPU), seleccione la arquitectura de instancias requerida.
10. (Opcional) En Additional instance attributes (Atributos de instancia adicionales), puede especificar opcionalmente uno o varios atributos para expresar sus requisitos de computación con más detalle. Cada atributo adicional agrega una restricción más a su solicitud. Puede omitir los atributos adicionales; si se omiten, se utilizan los valores predeterminados. Para obtener una descripción de cada atributo y de sus valores predeterminados, consulte get-spot-placement-scores.
11. (Opcional) Para ver los tipos de instancia con los atributos especificados, expanda Preview matching instance types (Vista previa de los tipos de instancia que coinciden). Para excluir que los tipos de instancias se utilicen en la evaluación de ubicación, seleccione las instancias y, a continuación, elija Exclude selected instance types (Excluir los tipos de instancias seleccionados).
12. Elija Load placement scores (Cargar puntuaciones de ubicación) y revise los resultados.
13. (Opcional) Para mostrar la puntuación de ubicación de spot para regiones específicas, en Regiones que se deben evaluar, seleccione las regiones que desea evaluar y, a continuación, elija Calcular las puntuaciones de ubicación.
14. (Opcional) En Opciones de puntuación, seleccione Incluir zonas locales.
15. (Opcional) Para mostrar la puntuación de colocación de punto para las zonas de disponibilidad en la de regiones que aparecen, seleccione la casilla de verificación Proporcionar puntuaciones de ubicación por zona de disponibilidad. Resulta útil contar con una lista de zonas de disponibilidad puntuadas cuando desea lanzar toda la capacidad de spot en una única zona de disponibilidad.
16. (Opcional) Para editar los requisitos de computación y obtener una nueva puntuación de ubicación, elija Edit (Editar), realice los ajustes necesarios y, a continuación, elija Calculate placement scores (Calcular la puntuación de ubicación).

Cálculo a partir de los tipos de instancia

Para calcular una puntuación de ubicación de spot mediante la especificación de tipos de instancias

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Solicitudes de spot.
3. Seleccione la flecha hacia abajo situada junto a Solicitar instancias de spot y seleccione Calcular puntuación de colocación de spot.
4. Elija Enter requirements (Ingresar requisitos).
5. En Target capacity (Capacidad de destino), ingrese la capacidad deseada en función del número de instancias o vCPU, o la cantidad de memoria (MiB).
6. Para Instance type requirements (Requisitos del tipo de instancia), para especificar los tipos de instancia que desea utilizar, elija Manually select instance types (Seleccionar manualmente los tipos de instancia).
7. Elija Select instance types (Seleccionar tipos de instancia), seleccione los tipos de instancia que desea utilizar y, a continuación, elija Select (Seleccionar). Para buscar rápidamente tipos de instancias, puede utilizar la barra de filtros y así filtrar los tipos de instancia por diferentes propiedades.
8. Elija Load placement scores (Cargar puntuaciones de ubicación) y revise los resultados.
9. (Opcional) Para mostrar la puntuación de ubicación de spot para regiones específicas, en Regiones que se deben evaluar, seleccione las regiones que desea evaluar y, a continuación, elija Calcular las puntuaciones de ubicación.
10. (Opcional) En Opciones de puntuación, seleccione Incluir zonas locales.
11. (Opcional) Para mostrar la puntuación de colocación de punto para las zonas de disponibilidad en la de regiones que aparecen, seleccione la casilla de verificación Proporcionar puntuaciones de ubicación por zona de disponibilidad. Le resultará útil contar con una lista de zonas de disponibilidad puntuadas cuando quiera iniciar toda la capacidad de spot en una única zona de disponibilidad.
12. (Opcional) Para editar la lista de tipos de instancia y obtener una nueva puntuación de ubicación, elija Edit (Editar), realice los ajustes necesarios y, a continuación, elija Calculate placement scores (Calcular puntuaciones de ubicación).

Cálculo a partir de la AWS CLI

Para calcular la puntuación de ubicación de spot

1. (Opcional) Para generar todos los parámetros posibles que se pueden especificar para la configuración de puntuación de ubicación de spot, utilice el comando get-spot-placement-scores y el parámetro `--generate-cli-skeleton`.

```
aws ec2 get-spot-placement-scores \
    --region us-east-1 \
    --generate-cli-skeleton
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "InstanceTypes": [
        ""
    ],
    "TargetCapacity": 0,
    "TargetCapacityUnitType": "vcpu",
    "SingleAvailabilityZone": true,
    "RegionNames": [
        ""
    ],
    "InstanceRequirementsWithMetadata": {
        "ArchitectureTypes": [
            "x86_64_mac"
        ],
        "VirtualizationTypes": [
            "hvm"
        ],
        "InstanceRequirements": {
            "VCpuCount": {
                "Min": 0,
                "Max": 0
            },
            "MemoryMiB": {
                "Min": 0,
                "Max": 0
            },
            "CpuManufacturers": [
                "amd"
```

```
            ],
            "MemoryGiBPerVCpu": {
                "Min": 0.0,
                "Max": 0.0
            },
            "ExcludedInstanceTypes": [
                ""
            ],
            "InstanceGenerations": [
                "previous"
            ],
            "SpotMaxPricePercentageOverLowestPrice": 0,
            "OnDemandMaxPricePercentageOverLowestPrice": 0,
            "BareMetal": "excluded",
            "BurstablePerformance": "excluded",
            "RequireHibernateSupport": true,
            "NetworkInterfaceCount": {
                "Min": 0,
                "Max": 0
            },
            "LocalStorage": "included",
            "LocalStorageTypes": [
                "hdd"
            ],
            "TotalLocalStorageGB": {
                "Min": 0.0,
                "Max": 0.0
            },
            "BaselineEbsBandwidthMbps": {
                "Min": 0,
                "Max": 0
            },
            "AcceleratorTypes": [
                "fpga"
            ],
            "AcceleratorCount": {
                "Min": 0,
                "Max": 0
            },
            "AcceleratorManufacturers": [
                "amd"
            ],
            "AcceleratorNames": [
                "vu9p"
```

```
            ],
            "AcceleratorTotalMemoryMiB": {
                "Min": 0,
                "Max": 0
            }
        }
    },
    "DryRun": true,
    "MaxResults": 0,
    "NextToken": "",
    "IncludeLocalZones": true
}
```

2. Cree un archivo de configuración JSON con el resultado del paso anterior y configúrelo de la siguiente manera:

   a. En `TargetCapacity` (Capacidad de destino), ingrese la capacidad de spot deseada en función del número de instancias o vCPU, o la cantidad de memoria (MiB).

   b. En `TargetCapacityUnitType`, ingrese la unidad correspondiente a la capacidad de destino. Si omite este parámetro, el valor predeterminado será `units`.

      Valores válidos: `units` (lo que se traduce en número de instancias) |`vcpu` | `memory-mib`

   c. En `SingleAvailabilityZone`, especifique `true` para una respuesta que devuelva una lista de zonas de disponibilidad puntuadas. Le resultará útil contar con una lista de zonas de disponibilidad puntuadas cuando quiera iniciar toda la capacidad de spot en una única zona de disponibilidad. Si omite este parámetro, se establece de manera predeterminada como `false` y la respuesta devuelve una lista de regiones puntuadas.

   d. (Opcional) Para `IncludeLocalZones`, especifique `true` para incluir las zonas locales. En el caso de las puntuaciones regionales, la capacidad de la zona local se tiene en cuenta para la región correspondiente. En el caso de las puntuaciones zonales, la respuesta puede incluir las puntuaciones individuales de la zona local. Si se omite o se establece en `false`, se ignoran las zonas locales.

   e. (Opcional) En `RegionNames`, especifique las regiones que desea utilizar como filtro. Debe especificar el código de la región; por ejemplo, `us-east-1`.

      Con un filtro de región, la respuesta devuelve solo las regiones que especifique. Si ha especificado `true` para `SingleAvailabilityZone`, la respuesta devuelve solo las zonas de disponibilidad de las regiones que haya especificado.

f. Puede incluir bien `InstanceTypes` o bien `InstanceRequirements`, pero no se pueden usar ambos en la misma configuración.

   Especifique una de las siguientes opciones en la configuración JSON:

   - Para especificar una lista de los tipos de instancia, especifique los tipos de instancia en el parámetro `InstanceTypes`. Especifique al menos tres tipos de instancia diferentes. Si especifica solo uno o dos tipos de instancia, la puntuación de ubicación de spot devuelve una puntuación baja. Para obtener la lista de los tipos de instancia, consulte Tipos de instancia de Amazon EC2.
   - Para especificar los atributos de instancia de modo que Amazon EC2 identifique los tipos de instancia que coinciden con esos atributos, especifique los atributos que se encuentran en la estructura `InstanceRequirements`.

     Debe proporcionar valores para `VCpuCount`, `MemoryMiB` y `CpuManufacturers`. Puede omitir los demás atributos; cuando se omiten, se utilizan los valores predeterminados. Para obtener una descripción de cada atributo y de sus valores predeterminados, consulte get-spot-placement-scores.

   Para ver configuraciones de ejemplo, consulte Configuraciones de ejemplo.

3. Para obtener la puntuación de ubicación de spot en relación con los requisitos especificados en el archivo JSON, utilice el comando get-spot-placement-scores y especifique el nombre y la ruta de acceso al archivo JSON mediante el parámetro `--cli-input-json`.

```
aws ec2 get-spot-placement-scores \
    --region us-east-1 \
    --cli-input-json file://file_name.json
```

Ejemplo de resultado si `SingleAvailabilityZone` se establece como `false` o se omite (si se omite, se establece de manera predeterminada como `false`): se devuelve una lista puntuada de regiones.

```
"SpotPlacementScores": [
    {
        "Region": "us-east-1",
        "Score": 7
    },
    {
```

```
        "Region": "us-west-1",
        "Score": 5
    },
   ...
```

Ejemplo de resultado si `SingleAvailabilityZone` se establece en `true`; se devuelve una lista puntuada de zonas de disponibilidad y, cuando `IncludeLocalZones` es `true`, también se devuelven las zonas locales.

```
"SpotPlacementScores": [
    {
        "Region": "us-east-1",
        "AvailabilityZoneId": "use1-az1",
        "Score": 8
    },
    {
        "Region": "us-east-1",
        "AvailabilityZoneId": "usw2-az3",
        "Score": 6
    },
   ...
```

Configuraciones de ejemplo

Cuando se utiliza la AWS CLI, se pueden utilizar las siguientes configuraciones de ejemplo.

Configuraciones de ejemplo

- Ejemplo: especificación de tipos de instancia y capacidad de destino
- Ejemplo: especificación de tipos de instancia y capacidad de destino en términos de memoria
- Ejemplo: especificar atributos para la selección de tipos de instancia basada en atributos
- Ejemplo: especificar atributos para la selección de tipos de instancia basada en atributos y devolver una lista puntuada de zonas de disponibilidad

Ejemplo: especificación de tipos de instancia y capacidad de destino

En la siguiente configuración de ejemplo, se especifican tres tipos de instancia diferentes y una capacidad de spot de 500 instancias de spot de destino.

```
{
```

```
    "InstanceTypes": [
        "m5.4xlarge",
        "r5.2xlarge",
        "m4.4xlarge"
    ],
    "TargetCapacity": 500
}
```

Ejemplo: especificación de tipos de instancia y capacidad de destino en términos de memoria

En la siguiente configuración de ejemplo se especifican tres tipos de instancia diferentes y una capacidad de spot de destino de 500 000 MiB de memoria, donde el número de instancias de spot que se van a iniciar debe proporcionar un total de 500 000 MiB de memoria.

```
{
    "InstanceTypes": [
        "m5.4xlarge",
        "r5.2xlarge",
        "m4.4xlarge"
    ],
    "TargetCapacity": 500000,
    "TargetCapacityUnitType": "memory-mib"
}
```

Ejemplo: especificar atributos para la selección de tipos de instancia basada en atributos

La siguiente configuración de ejemplo se configura para la selección de tipos de instancia basada en atributos y va seguida de una explicación de texto de la configuración de ejemplo.

```
{
    "TargetCapacity": 5000,
    "TargetCapacityUnitType": "vcpu",
    "InstanceRequirementsWithMetadata": {
        "ArchitectureTypes": ["arm64"],
        "VirtualizationTypes": ["hvm"],
        "InstanceRequirements": {
            "VCpuCount": {
                "Min": 1,
                "Max": 12
            },
            "MemoryMiB": {
                "Min": 512
```

```
            }
        }
    }
}
```

`InstanceRequirementsWithMetadata`

Para utilizar la selección de tipo de instancia basada en atributos, debe incluir la estructura `InstanceRequirementsWithMetadata` en la configuración y especificar los atributos deseados para las instancias de spot.

En el ejemplo anterior, se especifican los siguientes atributos de instancia requeridos:

- `ArchitectureTypes`: el tipo de arquitectura de los tipos de instancia debe ser `arm64`.
- `VirtualizationTypes`: el tipo de virtualización de los tipos de instancia debe ser `hvm`.
- `VCpuCount`: los tipos de instancia deben tener un mínimo de 1 y un máximo de 12 vCPU.
- `MemoryMiB`: los tipos de instancia deben tener un mínimo de 512 MiB de memoria. Al omitir el parámetro `Max`, indica que no hay límite máximo.

Tenga en cuenta que hay otros atributos opcionales que puede especificar. Para obtener una lista de atributos, consulte get-spot-placement-scores.

`TargetCapacityUnitType`

El parámetro `TargetCapacityUnitType` especifica la unidad de la capacidad de destino. En el ejemplo, la capacidad de destino es `5000` y el tipo de unidad de capacidad de destino es `vcpu`, que en conjunto especifican una capacidad de destino deseada de 5000 vCPU, en las que el número de instancias de spot que se van a iniciar debe proporcionar un total de 5000 vCPU.

Ejemplo: especificar atributos para la selección de tipos de instancia basada en atributos y devolver una lista puntuada de zonas de disponibilidad

El siguiente ejemplo de configuración, se configura para la selección de tipos de instancia basada en atributos. Al especificar `"SingleAvailabilityZone": true`, la respuesta devolverá una lista de zonas de disponibilidad puntuadas.

```
{
    "TargetCapacity": 1000,
    "TargetCapacityUnitType": "vcpu",
    "SingleAvailabilityZone": true,
```

```
    "InstanceRequirementsWithMetadata": {
        "ArchitectureTypes": ["arm64"],
        "VirtualizationTypes": ["hvm"],
        "InstanceRequirements": {
            "VCpuCount": {
                "Min": 1,
                "Max": 12
            },
            "MemoryMiB": {
                "Min": 512
            }
        }
    }
}
```

Seguimiento de los costos de las instancias de spot mediante la fuente de datos de instancias de spot

Para ayudarlo a comprender los cargos de las instancias de spot, Amazon EC2 proporciona una fuente de datos que describe el uso que usted hace de las instancias de spot y los precios de estas. Esta fuente de datos se envía a un bucket de Amazon S3 que usted especifica al suscribirse a la fuente de datos.

Los archivos de fuente de datos llegan generalmente al bucket una vez cada hora. Si no tiene una instancia de spot en ejecución durante una determinada hora, no recibirá ningún archivo de fuente de datos para esa hora.

Cada hora de uso de la instancia de spot está registrada normalmente en un único archivo de datos. Estos archivos se comprimen (gzip) antes de que se entreguen al bucket. Amazon EC2 puede escribir varios archivos para una determinada hora de uso en la que los archivos sean grandes (por ejemplo, cuando el contenido del archivo para la hora exceda los 50 MB antes de comprimirlo).

> **Note**
>
> Solo puede crear una fuente de datos de instancias de spot por Cuenta de AWS.

La fuente de datos de instancias de spot se admite en todas las regiones de AWS, excepto en China (Pekín), China (Ningxia), AWS GovCloud (EE. UU) y las Regiones desactivadas de forma predeterminada.

Contenido

- Nombre y formato del archivo de fuente de datos
- Requisitos del bucket de Amazon S3
- Suscribirse a su fuente de datos de instancia de spot
- Consulta de los datos de su fuente de datos
- Eliminar la fuente de datos de instancia de spot

Nombre y formato del archivo de fuente de datos

El nombre del archivo de fuente de datos de la instancia de spot usa el siguiente formato (con la fecha y la hora en UTC):

```
bucket-name.s3.amazonaws.com/optional-prefix/aws-account-id.YYYY-MM-DD-HH.n.unique-id.gz
```

Por ejemplo, si el nombre del bucket es **amzn-s3-demo-bucket** y el prefijo es **my-prefix**, los nombres de los archivos serán similares al siguiente ejemplo:

```
amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com/my-prefix/111122223333.2023-12-09-07.001.b959dbc6.gz
```

Para obtener más información acerca de los nombres de bucket, consulte Reglas para la nomenclatura de bucket en la Guía del usuario de Amazon S3.

Los archivos de fuente de datos de instancia de spot están delimitados por tabuladores. Cada línea del archivo de datos corresponde a una hora de reloj de uso de la instancia y contiene los campos que se enumeran en la siguiente tabla.

Campo	Descripción
`Timestamp`	La marca de tiempo que se usa para determinar el precio que se cobra por esta hora de instancia.
`UsageType`	El tipo de uso y el tipo de instancia por los que se le cobra. Para `m1.small` instancias de spot, este campo está establecido en `SpotUsage` . Para todos

Campo	Descripción
	los demás tipos de instancias, este campo está establecido en `SpotUsage : {instance-type}`. Por ejemplo, `SpotUsage:c1.medium` .
`Operation`	El producto por el que se le cobra. Para las instancias de spot de Linux, este campo está establecido en `RunInstances` . Para las instancias de spot de Windows, este campo está establecido en `RunInstances:0002` . El uso de spots se agrupa por zona de disponibilidad.
`InstanceID`	El ID de la instancia de spot que generó este uso de instancia.
`MyBidID`	El ID de la solicitud de instancia de spot que generó este uso de instancia.
`MyMaxPrice`	El precio máximo especificado para esta solicitud de spot.
`MarketPrice`	El precio de spot a la hora especificada en el campo `Timestamp` .
`Charge`	El precio que se le cobra por este uso de instancia.
`Version`	La versión de la fuente de datos. La versión posible es la 1.0.

Requisitos del bucket de Amazon S3

Cuando se suscribe a la fuente de datos, debe especificar un bucket de Amazon S3 donde almacenar los archivos de fuente de datos.

Antes de elegir un bucket de Amazon S3 para la fuente de datos, tenga en cuenta lo siguiente:

- Debe tener permisos de `FULL_CONTROL` en ese bucket. Si es el propietario del bucket, tiene este permiso de forma predeterminada. En otro caso, el propietario del bucket debe concederle este permiso a su Cuenta de AWS.
- Cuando se suscriba a una fuente de datos, estos permisos se utilizarán para actualizar la ACL del bucket para conceder el permiso AWS a la cuenta de fuente de datos de `FULL_CONTROL`. La cuenta de fuente de datos de AWS escribe los archivos de fuente de datos en el bucket. Si la

cuenta no tiene los permisos necesarios, los archivos de fuente de datos no se pueden escribir en el bucket. Para obtener más información, consulte Registros enviados a Amazon S3 en la Guía del usuario de Registros de Amazon CloudWatch.

Si actualiza la ACL y elimina los permisos de la cuenta de fuente de datos de AWS, los archivos de fuente de datos no se pueden escribir en el bucket. Debe volver a suscribirse a fuente de datos para recibir los archivos de fuente de datos.

- Cada archivo de fuente de datos tiene su propia ACL (independiente de la ACL del bucket). El propietario del bucket tiene permiso `FULL_CONTROL` para los archivos de datos. La cuenta de fuente de datos de AWS tiene permisos de lectura y escritura.
- Si elimina su suscripción de fuente de datos, Amazon EC2 no elimina los permisos de lectura y escritura de la cuenta de fuente de datos de AWS ni del bucket ni de los archivos de datos. Debe eliminar esos permisos usted mismo.
- Debe usar una clave administrada por el cliente si cifra su bucket de Amazon S3 mediante el cifrado del lado del servidor con una clave de AWS KMS almacenada en AWS Key Management Service (SSE-KMS). Para obtener más información, consulte Cifrado del lado del servidor del bucket de Amazon S3 en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch Logs.

Suscribirse a su fuente de datos de instancia de spot

Puede suscribirse a su fuente de datos de instancia de spot en cualquier momento. No puede completar esta tarea mediante la consola de Amazon EC2.

Si recibe un error que indica que el bucket no tiene permisos suficientes, consulte el siguiente artículo para obtener información sobre la solución de problemas: Troubleshoot the data feed for Spot Instances.

AWS CLI

Suscribirse a la fuente de datos

Utilice el comando create-spot-datafeed-subscription.

Para especificar un bucket con un prefijo, utilice el siguiente ejemplo:

```
aws ec2 create-spot-datafeed-subscription \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --prefix my-prefix
```

Para especificar un bucket sin prefijo, utilice el siguiente ejemplo:

```
aws ec2 create-spot-datafeed-subscription \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

PowerShell

Suscribirse a la fuente de datos

Utilice el cmdlet New-EC2SpotDatafeedSubscription.

Para especificar un bucket con un prefijo, utilice el siguiente ejemplo:

```
New-EC2SpotDatafeedSubscription `
    -Bucket amzn-s3-demo-bucket `
    -Prefix my-prefix
```

Para especificar un bucket sin prefijo, utilice el siguiente ejemplo:

```
New-EC2SpotDatafeedSubscription `
    -Bucket amzn-s3-demo-bucket
```

Consulta de los datos de su fuente de datos

En la Consola de administración de AWS, abra AWS CloudShell. Use el siguiente comando s3 sync para obtener los archivos .gz del bucket de S3 para su fuente de datos y guárdelos en la carpeta que especifique.

```
aws s3 sync s3://amzn-s3-demo-bucket ./data-feed
```

Para mostrar el contenido de un archivo .gz, vaya a la carpeta en la que guardó el contenido del bucket de S3.

```
cd data-feed
```

Use el comando ls para ver los nombres de los archivos. Use el comando zcat con el nombre del archivo para mostrar el contenido del archivo comprimido. El siguiente comando es un ejemplo.

```
zcat  111122223333.2023-12-09-07.001.b959dbc6.gz
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
#Version: 1.0
#Fields: Timestamp UsageType Operation InstanceID MyBidID MyMaxPrice MarketPrice Charge
 Version
2023-12-09 07:13:47 UTC USE2-SpotUsage:c7a.medium       RunInstances:SV050
 i-0c3e0c0b046e050df     sir-pwq6nmfp    0.0510000000 USD        0.0142000000 USD
  0.0142000000 USD        1
```

Eliminar la fuente de datos de instancia de spot

Cuando haya terminado con la fuente de datos de instancias de spot, puede eliminarla.

AWS CLI

Eliminar su fuente de datos

Utilice el comando delete-spot-datafeed-subscription.

```
aws ec2 delete-spot-datafeed-subscription
```

PowerShell

Eliminar su fuente de datos

Utilice el cmdlet Remove-EC2SpotDatafeedSubscription.

```
Remove-EC2SpotDatafeedSubscription
```

Rol vinculado al servicio para solicitudes de instancias de spot

Amazon EC2 utiliza roles vinculados a un servicio para los permisos que necesita para llamar a otros servicios de AWS en su nombre. Un rol vinculado a un servicio es un tipo único de rol de IAM que está vinculado directamente a un Servicio de AWS. Los roles vinculados a servicios ofrecen una manera segura de delegar permisos a Servicios de AWS, ya que solo los servicios vinculados pueden asumir roles vinculados a servicios. Para obtener más información, consulte Roles vinculados al servicio en la Guía del usuario de IAM.

Amazon EC2 usa el rol vinculado a un servicio denominado AWSServiceRoleForEC2Spot para iniciar y administrar instancias de spot en su nombre.

Permisos concedidos por AWSServiceRoleForEC2Spot

Amazon EC2 usa AWSServiceRoleForEC2Spot para ejecutar las acciones siguientes:

- `ec2:DescribeInstances`: describir instancias de spot
- `ec2:StopInstances`: detener instancias de spot
- `ec2:StartInstances`: iniciar instancias de spot

Creación del rol vinculado a servicio

En la mayoría de los casos, no es necesario crear manualmente roles vinculados a servicios. Amazon EC2 crea el rol vinculado a un servicio AWSServiceRoleForEC2Spot la primera vez que se solicita una instancia de spot mediante la consola.

Si tenía una solicitud de instancia de spot activa antes de octubre de 2017, cuando Amazon EC2 empezó a admitir este rol vinculado a servicio, Amazon EC2 creó el rol AWSServiceRoleForEC2Spot en su cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte Un nuevo rol ha aparecido en mi cuenta en la Guía del usuario de IAM

Si utiliza la AWS CLI o una API para realizar una solicitud de instancias de spot, debe asegurarse de que este rol exista.

Cómo crear AWSServiceRoleForEC2Spot mediante la consola

1. Abra la consola de IAM en https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Seleccione Roles en el panel de navegación.
3. Elija Create role.
4. En la página Seleccionar el tipo de entidad de confianza, elija EC2, EC2: instancias de spot y Siguiente: Permisos.
5. En la siguiente página, elija Next:Review (Siguiente: Revisión).
6. En la página Review (Revisión), elija Create role (Crear rol).

Cómo crear AWSServiceRoleForEC2Spot con la AWS CLI

Utilice el comando create-service-linked-role de la siguiente manera.

```
aws iam create-service-linked-role --aws-service-name spot.amazonaws.com
```

Si ya no tiene que utilizar instancias de spot, le recomendamos que elimine el rol AWSServiceRoleForEC2Spot. Después de eliminar este rol de la cuenta, Amazon EC2 volverá a crearlo cuando solicite instancias de spot.

Conceder acceso a las claves administradas por el cliente para su uso con AMI cifradas e instantáneas de EBS

Si especifica una AMI cifrada o una instantánea de Amazon EBS cifrada en sus instancias de spot y usa una clave administrada por el cliente para el cifrado, debe conceder permiso al rol AWSServiceRoleForEC2Spot para que use esa clave a fin de que Amazon EC2 pueda iniciar instancias de spot en su nombre. Para ello, debe agregar una concesión a la clave administrada por el cliente, como se muestra en el siguiente procedimiento.

Al proporcionar permisos, las concesiones son una alternativa a las políticas de claves. Para obtener más información, consulte Uso de concesiones y Uso de políticas de claves en AWS KMS en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service.

Para conceder permisos al rol AWSServiceRoleForEC2Spot a fin de que utilice la clave administrada por el cliente

- Use el comando create-grant para agregar una concesión a la clave administrada por el cliente y para especificar la entidad principal (el rol vinculado a un servicio AWSServiceRoleForEC2Fleet) que recibe permiso para realizar las operaciones que permite la concesión. La clave administrada por el cliente se especifica mediante el parámetro `key-id` y el ARN de la clave administrada por el cliente. La entidad principal se especifica con el parámetro `grantee-principal` y el ARN del rol vinculado a un servicio AWSServiceRoleForEC2Spot.

  ```
  aws kms create-grant \
      --region us-east-1 \
      --key-id arn:aws:kms:us-
  east-1:444455556666:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
      --grantee-principal arn:aws:iam::111122223333:role/aws-service-role/
  spot.amazonaws.com/AWSServiceRoleForEC2Spot \
      --operations "Decrypt" "Encrypt" "GenerateDataKey"
   "GenerateDataKeyWithoutPlaintext" "CreateGrant" "DescribeKey" "ReEncryptFrom"
   "ReEncryptTo"
  ```

Cuotas de instancias de spot

Existe un límite en la cantidad de instancias de spot en ejecución por Cuenta de AWS por región. Tras cumplir una solicitud de instancia de spot pendiente, la solicitud ya no se contará para la cuota, ya que la instancia en ejecución se cuenta para la cuota.

Las cuotas de instancias de spot se administran en términos de cantidad de unidades de procesamiento central virtuales (CPU virtuales) que utilizan o utilizarán las instancias de spot en ejecución hasta que se completen las solicitudes de instancia de spot abiertas. Si termina sus instancias de spot, pero no cancela las solicitudes de instancias de spot, las solicitudes se contabilizarán en la cuota de CPU virtuales de su instancia de spot hasta que Amazon EC2 detecte la terminación de las instancias de spot y cierre las solicitudes.

A continuación se detallan los tipos de cuotas para instancias de spot que se ofrecen.

Nombre	Predeterminado	Ajustable
Todas las solicitudes de instancia de spot DL	0	Sí
Todas las solicitudes de instancia de spot F	0	Sí
Todas las solicitudes de instancia de spot G y VT	0	Sí
Todas las solicitudes de instancia de spot Inf	0	Sí
Todas las solicitudes de instancia de spot P	0	Sí
Todas las solicitudes de instancias de spot estándar (A, C, D, H, I, M, R, T, Z)	5	Sí
Todas las solicitudes de instancias de spot Trn	0	Sí
Todas las solicitudes de instancia de spot X	0	Sí

Aunque Amazon EC2 ajusta automáticamente las cuotas de instancias de spot en función del uso, puede solicitar un aumento de la cuota si es necesario. Por ejemplo, si tiene intención de iniciar más instancias de spot de lo que permite su cuota actual, puede solicitar un aumento de la cuota. También puede solicitar un aumento de la cuota si envía una solicitud de instancia de spot y recibe

el error `Max spot instance count exceeded`. Para solicitar un aumento de una cuota, use la consola de Service Quotas, tal como se describe en Cuotas de servicio de Amazon EC2.

Puede iniciar cualquier combinación de tipos de instancias que cumplan las necesidades cambiantes de su aplicación. Por ejemplo, con una cuota de solicitudes de instancias de spot All Standard de 256 CPU virtuales, puede iniciar 32 instancias de spot `m5.2xlarge` (CPU virtuales de 32 x 8) o 16 instancias de spot `c5.4xlarge` (CPU virtuales de 16 x 16).

Con la integración de métricas de Amazon CloudWatch, puede monitorear el uso de EC2 según sus cuotas. También puede configurar alarmas para recibir advertencias cuando se acerque a las cuotas. Para obtener más información, consulte Service Quotas y alarmas de Amazon CloudWatch en la Guía del usuario de Service Quotas.

Hosts dedicados de Amazon EC2

Un host dedicado de Amazon EC2 es un servidor físico completamente dedicado para su uso. Si lo desea, puede optar por compartir la capacidad de la instancia con otras cuentas de AWS. Para obtener más información, consulte Uso compartido de host dedicado de Amazon EC2.

Los hosts dedicados proporcionan visibilidad y control sobre la ubicación de las instancias y admiten la afinidad de host. Esto significa que puede iniciar y ejecutar instancias en hosts específicos y puede asegurarse de que las instancias se ejecuten solo en hosts específicos. Para obtener más información, consulte Ubicación automática y afinidad de host dedicado de Amazon EC2.

Los hosts dedicados ofrecen una compatibilidad completa con Traiga su propia licencia (BYOL). Le permiten usar las licencias de software existentes por socket, por núcleo o por VM, entre las que se incluyen Windows Server, SQL Server, SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux u otras licencias de software que estén vinculadas a VM, sockets o núcleos físicos, según los términos de la licencia.

Si necesita que sus instancias se ejecuten en hardware dedicado, pero no necesita visibilidad ni control sobre la ubicación de las instancias ni tiene que usar licencias de software por socket o por núcleo, puede considerar la posibilidad de usar instancias dedicadas como alternativa. Las instancias dedicadas y los hosts dedicados se pueden utilizar para iniciar instancias de Amazon EC2 en servidores físicos dedicados. No hay diferencias de rendimiento, seguridad o físicas entre las instancias dedicadas y las instancias en hosts dedicados. Sin embargo, hay algunas diferencias clave entre ambos. En la siguiente tabla se enumeran algunas de las principales diferencias entre las instancias dedicadas y los hosts dedicados:

	Host dedicado	Dedicated Instance
Servidor físico dedicado	Servidor físico con capacidad de instancias totalmente dedicado a su uso.	Servidor físico que está dedicado a una sola cuenta de cliente.
Uso compartido de capacidad de instancias	Puede compartir la capacidad de instancias con otras cuentas.	No admitido
Facturación	Facturación por host	Facturación por instancia
Visibilidad de sockets, núcleos e ID de host	Proporciona visibilidad del número de sockets y núcleos físicos	Sin visibilidad
Afinidad de instancia y host	Le permite implementar de forma coherente sus instancias en el mismo servidor físico a lo largo del tiempo	No admitido
Colocación de instancia dirigida	Proporciona visibilidad y control adicional sobre el modo en el que las instancias se colocan en un servidor físico	No admitido
Recuperación automática de instancia	Soportado. Para obtener más informaci ón, consulte Recuperación del host dedicado de Amazon EC2.	Compatible
Bring-Your-Own-License (BYOL)	Compatible	Compatibilidad parcial *
Reservas de capacidad	No admitido	Compatible

* Es posible utilizar Microsoft SQL Server con Movilidad de licencias a través de Software Assurance y licencias de Windows Virtual Desktop Access (VDA) con una instancia dedicada.

Para obtener más información sobre instancias dedicadas, consulte Instancias dedicadas de Amazon EC2.

Restricciones de los hosts dedicados

Antes de asignar los hosts dedicados, recuerde las siguientes limitaciones y restricciones:

- Para ejecutar RHEL y SUSE Linux y en hosts dedicados, debe traer sus propias AMI. No puede usar las AMI de RHEL y SUSE Linux que ofrece AWS o que están disponibles en AWS Marketplace con los hosts dedicados. Para obtener más información sobre cómo crear su propia AMI, consulte Incorporar sus propias licencias de software a los hosts dedicados de Amazon EC2.

  Esta restricción no se aplica a los hosts asignados para instancias de memoria alta (`u-6tb1.metalu-9tb1.metal`, `u-12tb1.metal`, `u-18tb1.metal` y `u-24tb1.metal`). Las AMI RHEL y SUSE Linux que ofrece AWS o que están disponibles en AWS Marketplace se pueden utilizar con estos hosts.
- Existe un límite en la cantidad de hosts dedicados en ejecución según la familia de instancias por cuenta de AWS por región. Las cuotas se aplican solo a las instancias en ejecución. Si su instancia está pendiente, en proceso de detención o detenida, no se tendrá en cuenta para su cuota. Para ver las cuotas de la cuenta o solicitar un aumento de una cuota, use la consola de Service Quotas.
- Los grupos de Auto Scaling solo se admiten cuando se usa una plantilla de inicialización que especifica un grupo de recursos del host. Para obtener más información, consulte Crear una plantilla de lanzamiento mediante la configuración avanzada en la Guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling.
- No se admiten instancias de Amazon RDS.
- La capa de uso gratuita de AWS no está disponible para los hosts dedicados.
- El control de ubicación de instancias hace referencia a la administración de inicializaciones de instancias en los hosts dedicados. No se pueden iniciar hosts dedicados en grupos de ubicación.
- Si asigna un host a un tipo de instancia virtualizada, no podrá modificar el tipo de instancia al tipo `.metal` después de asignar el host. Por ejemplo, si asigna un host al tipo de instancia `m5.large`, no podrá modificar el tipo de instancia a `m5.metal`.

De modo similar, si asigna un host a un tipo de instancia `.metal`, no podrá modificar el tipo de instancia al tipo virtualizada después de asignar el host. Por ejemplo, si asigna un host al tipo de instancia `m5.metal`, no podrá modificar el tipo de instancia a `m5.large`.

Contenido

- Precios y facturación del host dedicado de Amazon EC2
- Configuraciones de capacidad de las instancias de host dedicado de Amazon EC2
- Instancias T3 ampliables en hosts dedicados en Amazon EC2
- Incorporar sus propias licencias de software a los hosts dedicados de Amazon EC2
- Ubicación automática y afinidad de host dedicado de Amazon EC2
- Asignar un host dedicado de Amazon EC2 para usarlo en su cuenta
- Iniciar instancias de Amazon EC2 en un host dedicado de Amazon EC2
- Iniciar instancias de Amazon EC2 en un grupo de recursos de host
- Modificar la configuración de ubicación automática de un host dedicado Amazon EC2 existente
- Modificar los tipos de instancia compatibles para un host dedicado de Amazon EC2 existente
- Modificar la tenencia y la afinidad del host dedicado de Amazon EC2 para una instancia de Amazon EC2
- Liberar un host dedicado de Amazon EC2
- Migre a hosts dedicados de Amazon EC2 basados en Nitro
- Adquirir reservas de hosts dedicados para obtener descuentos en la facturación de hosts dedicados
- Uso compartido de host dedicado de Amazon EC2
- Hosts dedicados de Amazon EC2 en AWS Outposts
- Recuperación del host dedicado de Amazon EC2
- Mantenimiento del host dedicado de Amazon EC2
- Monitorear el estado de sus hosts dedicados de Amazon EC2
- Realice el seguimiento de los cambios en la configuración del host dedicado de Amazon EC2 mediante AWS Config

Precios y facturación del host dedicado de Amazon EC2

El precio de un host dedicado varía según la opción de pago.

Opciones de pago

- Hosts dedicados bajo demanda
- Dedicated Host Reservations
- Savings Plans
- Precios para Windows Server en hosts dedicados

Hosts dedicados bajo demanda

La facturación bajo demanda se activa automáticamente cuando asigna un host dedicado a su cuenta.

El precio bajo demanda de un host dedicado varía por familia de instancias y región. Se paga por segundo (con un mínimo de 60 segundos) por host dedicado activo, independientemente de la cantidad o del tamaño de las instancias que elija iniciar en él. Para obtener más información sobre los precios bajo demanda, consulte Precios bajo demanda de hosts dedicados de Amazon EC2.

Puede liberar un host dedicado bajo demanda en cualquier momento para que deje de acumular cargos. Para obtener información acerca de la liberación de un host dedicado, consulte Liberar un host dedicado de Amazon EC2.

Dedicated Host Reservations

Reservas de hosts dedicados proporciona un descuento de facturación en comparación con los hosts dedicados bajo demanda en ejecución. Las reservas están disponibles en tres opciones de pago:

- Sin gastos iniciales— las reservas sin gastos iniciales ofrecen un descuento sobre el uso del host dedicado a lo largo de un plazo y no requieren un pago inicial. Disponible en plazos de uno y tres años. Solo algunas familias de instancias admiten el plazo de tres años para Reservas sin gastos iniciales.
- Pago parcial inicial—: una parte de la reserva se debe pagar de forma anticipada y las demás horas del plazo se facturan con una tarifa con descuento. Disponible en plazos de uno y tres años.

- Pago total anticipado: ofrece el precio efectivo más bajo. Está disponible en plazos de uno y tres años, y cubre todo el costo del gasto inicial del plazo, sin ningún cargo adicional futuro.

Debe tener hosts dedicados activos en la cuenta antes de poder comprar reservas. Cada reserva puede cubrir uno o más hosts compatibles con la misma familia de instancias en una única zona de disponibilidad. Las reservas se aplican a la familia de instancias en el host y no al tamaño de la instancia. Si tiene tres hosts dedicados con diferentes tamaños de instancias (`m4.xlarge`, `m4.medium` y `m4.large`), puede asociar una única reserva de `m4` con todos esos hosts dedicados. La familia de instancias y la zona de disponibilidad de la reserva deben coincidir con las de los hosts dedicados con los que desea asociarla.

Cuando hay una reserva asociada con un host dedicado, no se podrá liberar dicho host dedicado hasta que finalice el plazo de la reserva.

Para obtener más información acerca de los precios de reserva, consulte la página Precios de hosts dedicados de Amazon EC2.

Savings Plans

Los Savings Plans son un modelo flexible de precios que ofrece ahorros significativos sobre los instancias bajo demanda. Con los Savings Plans, se compromete a una cantidad de uso constante, en USD por hora, durante un período de 1 o 3 años. Esto le proporciona la flexibilidad para usar los hosts dedicados que mejor satisfagan sus necesidades y continúe ahorrando dinero, en lugar de comprometerse con un host dedicado específico. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Savings Plans de AWS.

> **Note**
>
> Los Savings Plans no se admiten con los hosts dedicados `u-6tb1.metal`, `u-9tb1.metal`, `u-12tb1.metal`, `u-18tb1.metal` yu-`24tb1.metal`.

Precios para Windows Server en hosts dedicados

Sujetos a los términos de licencia de Microsoft, puede llevar las licencias existentes de Windows Server y SQL Server a hosts dedicados. No hay cargo adicional por el uso de software si elije traer sus propias licencias.

Además, también puede utilizar las AMI de Windows Server que proporciona Amazon para ejecutar las versiones más recientes de Windows Server en hosts dedicados. Esto es común para escenarios

en los que tiene licencias de SQL Server existentes elegibles para ejecutarse en hosts dedicados pero requieren Windows Server para ejecutar la carga de trabajo de SQL Server. Las AMI de Windows Server proporcionadas por Amazon solo se admiten en los tipos de instancia de generación actual. Para obtener más información, consulte Precios de hosts dedicados de Amazon EC2.

Configuraciones de capacidad de las instancias de host dedicado de Amazon EC2

Los hosts dedicados admiten diferentes configuraciones (núcleos físicos, sockets y vCPU) que permiten ejecutar instancias de diferentes familias y tamaños.

Al asignar un host dedicado a su cuenta, puede elegir una configuración que admita un tipo de instancia única, o varios tipos de instanciasdentro de la misma familia de instancias. La cantidad de instancias que puede ejecutar en un host depende de la configuración que elija.

Contenido

- Soporte para un solo tipo de instancia
- Compatibilidad con varios tipos de instancias

Soporte para un solo tipo de instancia

Puede asignar un host dedicado que solo admita un tipo de instancia. Con esta configuración, todas las instancias que lance en el host dedicado deben ser del mismo tipo de instancia, el cual especifica al asignar el host.

Por ejemplo, puede asignar un host que solo admita el tipo de instancia `m5.4xlarge`. En este caso, solo puede ejecutar instancias `m5.4xlarge` en ese host.

La cantidad de instancias que puede iniciar en el host depende de la cantidad de núcleos físicos proporcionados por el host y de la cantidad de núcleos consumidos por el tipo de instancia especificado. Por ejemplo, si asigna un host para instancias `m5.4xlarge`, el host proporciona 48 núcleos físicos y cada instancia `m5.4xlarge` consume 8 núcleos físicos. Esto significa que puede iniciar hasta 6 instancias en ese host (48 núcleos físicos/8 núcleos por instancia = 6 instancias).

Compatibilidad con varios tipos de instancias

Puede asignar un host dedicado que admita varios tipos de instancias dentro de la misma familia de instancias. Esto permite ejecutar diferentes tipos de instancias en el mismo host, siempre que estén en la misma familia de instancias y el host tenga suficiente capacidad de instancias.

Por ejemplo, puede asignar un host que admita diferentes tipos de instancias dentro de la familia de instancias R5. En este caso, puede iniciar ciertas combinaciones de tipos de instancias R5, como `r5.large`, `r5.xlarge`, `r5.2xlarge` y `r5.4xlarge`, en ese host, hasta la capacidad del núcleo física del host.

Las siguientes familias de instancias admiten hosts dedicados que admiten varios tipos de instancias:

- Uso general: A1 | M5 | M5n | M6i | M7i | T3
- Optimizadas para computación: C5 | C5n | C6i | C7i
- Optimizadas para memoria: R5 | R5b | R5n | R6i | R7i | R7iz | X2iedn

La cantidad de instancias que puede ejecutar en el host depende de la cantidad de núcleos físicos proporcionados por el host y de la cantidad de núcleos consumidos por cada tipo de instancia que ejecute en el host. Por ejemplo, si asigna un host R5, que proporciona 48 núcleos físicos, y usted ejecuta dos instancias `r5.2xlarge` (4 núcleos x 2 instancias) y tres instancias `r5.4xlarge`(8 núcleos x 3 instancias), esas instancias consumen un total de 32 núcleos y puede ejecutar ciertas combinaciones de instancias R5 siempre que no superen los 16 núcleos restantes.

Sin embargo, para cada familia de instancias, existe un límite en el número de instancias que se pueden ejecutar para cada tipo de instancia. Por ejemplo, un host dedicado R5 admite hasta 2 instancias `r5.8xlarge`, lo que utiliza 32 de los núcleos físicos. En este caso, se pueden utilizar instancias R5 adicionales más pequeñas para completar el host hasta la capacidad del núcleo. Para conocer el número de tipos de instancia admitidos para cada familia de instancias, consulte la Tabla de configuración de hosts dedicados.

En la tabla siguiente se muestran ejemplos de combinaciones de tipos de instancia.

Familia de instancias	Ejemplo de combinaciones de tipos de instancia	
R5	• Ejemplo 1: 4 x `r5.4xlarge` + 4 x `r5.2xlarge` • Ejemplo 2: 1 x `r5.12xlarge` + 1 x `r5.4xlarge` + 1 x `r5.2xlarge` + 5 x `r5.xlarge` + 2 x `r5.large`	
C5	•	

Familia de instancias	Ejemplo de combinaciones de tipos de instancia
	Ejemplo 1: `1 x c5.9xlarge + 2 x c5.4xlarge + 1 x c5.xlarge` • Ejemplo 2: `4 x c5.4xlarge + 1 x c5.xlarge + 2 x c5.large`
M5	• Ejemplo 1: `4 x m5.4xlarge + 4 x m5.2xlarge` • Ejemplo 2: `1 x m5.12xlarge + 1 x m5.4xlarge + 1 x m5.2xlarge + 5 x m5.xlarge + 2 x m5.large`

Consideraciones

Tenga en cuenta lo siguiente cuando trabaje con servidores dedicados que admitan varios tipos de instancias:

- El uso de varios tipos de instancias en el mismo host solo es posible dentro de la misma familia de instancias.
- Al mezclar tipos de instancias, para maximizar el uso del host, recomendamos lanzar primero los tipos de instancias más grandes seguidos de los tipos de instancias más pequeños.
  - Dependiendo de la combinación y el orden de lanzamiento de los tipos de instancias en un host dedicado, es posible que no sea físicamente posible maximizar la utilización del host. Al mezclar tipos de instancias en un host, es posible que haya cierta capacidad disponible en el host, pero que no se pueda utilizar. Por ejemplo, es posible que vea 16 vCPU disponibles en un host r5n, pero que no pueda lanzar una instancia 4xlarge en el host aunque r5n.4xlarge se ejecute en 16 vCPU.

> **Note**
>
> Si habilita un host dedicado A1 para varios tipos de instancias, solo podrá lanzar una combinación de instancias `a1.xlarge` y `a1.2xlarge` en ese host. Si lanza una instancia `a1.medium` o `a1.large` en ese host, solo podrá lanzar más instancias del mismo tipo en

el host. Una única instancia `a1.4xlarge` consume toda la capacidad del host. Si necesita un host para instancias `a1.medium` o `a1.large`, le recomendamos que asigne hosts independientes para esos tipos de instancias.

Instancias T3 ampliables en hosts dedicados en Amazon EC2

Los hosts dedicados admiten instancias T3 de rendimiento ampliable. Las instancias T3 proporcionan una forma rentable de utilizar el software de licencia elegible BYOL en equipo dedicado. La menor huella de vCPU de las instancias T3 permite consolidar sus cargas de trabajo en menos hosts y maximizar la utilización de licencias por núcleo.

Los hosts dedicados T3 son los más adecuados para ejecutar el software BYOL con una utilización de CPU baja a moderada. Esto incluye las licencias de software aptas por socket, por núcleo o por software VM, como Windows Server, Windows Desktop, SQL Server, SUSE Enterprise Linux Server, Red Hat Enterprise Linux y Oracle Database. Entre los ejemplos de cargas de trabajo adecuadas para los hosts dedicados T3 se incluyen las bases de datos pequeñas y medianas, escritorios virtuales, entornos de desarrollo y pruebas, repositorios de código y prototipos de productos. No se recomiendan los hosts dedicados T3 para cargas de trabajo con una utilización sostenida de CPU elevada o para cargas de trabajo que experimentan ampliaciones de CPU correlacionadas simultáneamente.

Las instancias T3 en hosts dedicados utilizan el mismo modelo de crédito que las instancias T3 en equipo de tenencia compartida. Sin embargo, solo admiten el modo de crédito `standard`; no admiten el modo de crédito `unlimited`. En el modo `standard`, las instancias T3 de hosts dedicados ganan, gastan y acumulan créditos de la misma manera que las instancias ampliables en hardware de tenencia compartida. Proporcionan un rendimiento básico de CPU con la capacidad de ampliarse por encima del nivel básico. Para ampliar por encima de la base de referencia, la instancia gasta créditos que ha acumulado en su saldo de créditos de CPU. Cuando se agotan los créditos acumulados, la utilización de CPU se reduce al nivel de básico. Para obtener más información sobre el modo `standard`, consulte Cómo funcionan las instancias de rendimiento ampliable estándar.

Los hosts dedicados T3 admiten todas las características que ofrecen los hosts dedicados de Amazon EC2, como varios tamaños de instancias en un solo host, grupos de recursos de host y BYOL.

Tamaños y configuraciones de instancias T3 admitidos

Los hosts dedicados T3 ejecutan instancias T3 ampliables de uso general que comparten recursos de CPU del host, al proporcionar un rendimiento básico de CPU y la capacidad de ampliarse a un nivel más alto cuando sea necesario. Esto permite que los hosts dedicados T3, que tienen 48 núcleos, puedan admitir hasta un máximo de 192 instancias por host. Para utilizar eficientemente los recursos del host y proporcionar el mejor rendimiento de la instancia, el algoritmo de colocación de las instancias de Amazon EC2 calcula de manera automática el número admitido de instancias y combinaciones de tamaño de instancia que se pueden iniciar en el host.

Los hosts dedicados T3 admiten varios tipos de instancias en el mismo host. En los hosts dedicados, se admiten todos los tamaños de las instancias T3. Puede ejecutar diferentes combinaciones de instancias T3 hasta el límite de CPU del host.

En la siguiente tabla, se enumeran los tipos de instancias admitidos, se resume el rendimiento de cada tipo de instancias y se indica el número máximo de instancias de cada tamaño que se pueden iniciar.

Tipo de insta	vCPU	Memoria (GiB)	Utilización de CPU de referencia por vCPU	Banda ancha con ampliación de red (Gbps)	Banda ancha con ampliación de Amazon EBS (Mbps)	Número máximo de instancias por host dedicado
t3.na	2	0,5	5%	5	Hasta 2085	192
t3.m	2.	1	10%	5	Hasta 2085	192
t3.sn	2	2.	20%	5	Hasta 2085	192
t3.m	2	4	20%	5	Hasta 2085	192
t3.la	2	8	30%	5	2780	96
t3.xl	4	16	40 %	5	2780	48
t3.2x e	8	32	40 %	5	2780	24

Monitorear la utilización de CPU para los hosts dedicados T3

Puede utilizar la métrica de Amazon CloudWatch `DedicatedHostCPUUtilization` para monitorear la utilización de las vCPU de un host dedicado. La métrica se encuentra disponible en el espacio de nombres `EC2` y la dimensión `Per-Host-Metrics`. Para obtener más información, consulte Métricas de host dedicado.

Incorporar sus propias licencias de software a los hosts dedicados de Amazon EC2

Los hosts dedicados le permiten utilizar las licencias de software por socket, por núcleo o por máquina virtual. Cuando usa sus propias licencias, es responsable de administrarlas. Sin embargo, Amazon EC2 tiene características que lo ayudan a mantenerse al día con las licencias, como afinidad de instancias y la colocación dirigida.

A continuación se indican los pasos generales que debe seguir para traer su propia imagen de máquina con licencia de volúmenes a Amazon EC2.

1. Compruebe que los términos de la licencia que controlan el uso de sus imágenes de máquinas permiten el uso en un entorno en la nube virtualizado. Para obtener más información acerca de las Licencias de Microsoft, consulte Amazon Web Services and Microsoft Licensing.
2. Después de haber verificado que su imagen de máquina se puede utilizar dentro de Amazon EC2, impórtela utilizando VM Import/Export. Para obtener información acerca de cómo importar su imagen de máquina, consulte la Guía del usuario de VM Import/Export.
3. Después de importar la imagen de máquina, puede iniciar instancias desde ella en los host dedicados activos de la cuenta.
4. Cuando ejecute esas instancias, en función del sistema operativo, es posible que tenga que activarlas con respecto a su propio servidor KMS (por ejemplo, Windows Server o Windows SQL Server). No puede activar las AMI de Windows importadas en el servidor KMS de Windows para Amazon.

> **Note**
>
> Para realizar el seguimiento sobre cómo se usan las imágenes en AWS Config, active el registro de host en AWS. Puede usar AWS Config para registrar los cambios a la configuración de un host dedicado y usar los resultados como origen de datos para los informes de licencias. Para obtener más información, consulte Realice el seguimiento de los cambios en la configuración del host dedicado de Amazon EC2 mediante AWS Config.

Ubicación automática y afinidad de host dedicado de Amazon EC2

El control de la ubicación para los hosts dedicados se realiza tanto en el nivel de la instancia como en el nivel del host.

Colocación automática

La colocación automática debe configurarse en el nivel de host. Además, permite administrar si las instancias se inician en un host específico o en cualquier host disponible con una configuración coincidente.

Cuando la colocación automática de un host dedicado está deshabilitada, solo acepta inicializaciones de instancias con tenencia de Host que especifiquen el ID de host único. Esta es la configuración predeterminada para los nuevos hosts dedicados.

Cuando la colocación automática de un host dedicado está habilitada, acepta cualquier inicialización de instancias con tenencia de Host sin destino que coincida con su configuración de tipo de instancia.

Al iniciar una instancia, tiene que configurar su tenencia. la inicialización de una instancia en un host dedicado sin proporcionar un `HostId` específico, permite la inicialización en cualquier host dedicado que tenga la colocación automática habilitada y coincida con su tipo de instancia.

Afinidad de hosts

La afinidad de host está configurada en el nivel de instancia. Establece una relación de inicialización entre una instancia y un host dedicado.

Cuando la afinidad se establece en `Host`, si una instancia iniciada en un host específico se detiene, siempre se reiniciará en el mismo host. Esto se aplica tanto a los inicializaciones con destino como sin destino.

Cuando la afinidad está establecida en `Default` y usted para y reinicia la instancia, esta se puede reiniciar en cualquier host disponible. Sin embargo, intentará volver a iniciarse en el último host dedicado en el que se haya ejecutado (dentro de lo posible).

Asignar un host dedicado de Amazon EC2 para usarlo en su cuenta

Para empezar a usar un host dedicado, primero debe asignar hosts en su cuenta. Después de asignar el host dedicado, la capacidad del host dedicado está disponible inmediatamente en la cuenta y ya puede empezar a iniciar instancias en el host dedicado.

Al asignar un host dedicado a su cuenta, puede elegir una configuración que admita un tipo de instancia única, o varios tipos de instanciasdentro de la misma familia de instancias. La cantidad de instancias que puede ejecutar en el host depende de la configuración que elija. Para obtener más información consulte () Configuraciones de capacidad de las instancias de host dedicado de Amazon EC2.

Console

Para asignar un host dedicado

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Dedicated Hosts (Hosts dedicados) y, a continuación, elija Allocate Dedicated Host (Asignar host dedicado).
3. Para Instance family (Familia de instancias), elija la familia de instancias para el host dedicado.
4. Especifique si el host dedicado admite múltiples tamaños de instancia dentro de la familia de instancias seleccionada o solo un tipo de instancia específico. Aplique alguna de las siguientes acciones.

   - Para configurar el host dedicado para que admita distintos tipos de instancia en la familia de instancias seleccionada, para Support multiple instance types (Compatibilidad con varios tipos de instancia), elija Enable (Habilitar). Al activar esto, puede iniciar distintos tamaños de instancia desde la misma familia de instancias en el host dedicado. Por ejemplo, si elige la familia de instancias `m5` y opta por esta opción, puede iniciar las instancias `m5.xlarge` y `m5.4xlarge` en el host dedicado.
   - Para configurar el host dedicado para que admita un tipo de instancia único dentro de la familia de instancias seleccionada, vacíe Support multiple instance types (Compatibilidad con varios tipos de instancia) y, luego, para Instance type (Tipo de instancia), elija el tipo de instancia que debe ser compatible. Esto le permite iniciar un único tipo de instancia en el host dedicado. Por ejemplo, si elige esta opción y especifica `m5.4xlarge` como el tipo de instancias admitido, únicamente podrá iniciar instancias `m5.4xlarge` en el host dedicado.
5. En Availability Zone (Zona de disponibilidad), seleccione la zona de disponibilidad en la que desea asignar el host dedicado.
6. Para permitir que el host dedicado acepte inicializaciones de instancias sin destino que coincidan con su tipo de instancia, en Instance auto-placement (Permitir colocación automática de instancia), elija Enable (Habilitar). Para obtener más información acerca de

la colocación automática, consulte Ubicación automática y afinidad de host dedicado de Amazon EC2.

7. Para habilitar la recuperación del host para el host dedicado, en Host recovery (Recuperación del host) elija Enable (Habilitar). Para obtener más información, consulte Recuperación del host dedicado de Amazon EC2.
8. Para Quantity (Cantidad), indique el número de hosts dedicados que desea asignar.
9. (Opcional) Elija Add new tag (Agregar nueva etiqueta) y especifique una clave y un valor de la etiqueta.
10. Elija Allocate.

AWS CLI

Para asignar un host dedicado

Utilice el comando allocate-hosts (asignar hosts). En el siguiente ejemplo, se asigna un host dedicado que admite múltiples tipos de instancia de la familia de instancias `m5` en la zona de disponibilidad `us-east-1a`. También permite la recuperación del host y deshabilita la ubicación automática.

```
aws ec2 allocate-hosts \
    --instance-family "m5" \
    --availability-zone "us-east-1a" \
    --auto-placement "off" \
    --host-recovery "on" \
    --quantity 1
```

En el siguiente ejemplo, se asigna un host dedicado que admite lanzamientos de instancia sin destino en la zona de disponibilidad especificada, habilita la recuperación del host y habilita la ubicación automática.

```
aws ec2 allocate-hosts \
    --instance-type "m5.large" \
    --availability-zone "eu-west-1a" \
    --auto-placement "on" \
    --host-recovery "on" \
    --quantity 1
```

PowerShell

Para asignar un host dedicado

Utilice el cmdlet New-EC2Host. En el siguiente ejemplo, se asigna un host dedicado que admite múltiples tipos de instancia de la familia de instancias `m5` en la zona de disponibilidad `us-east-1a`. El host también tiene habilitada la recuperación del host y deshabilitada la ubicación automática.

```
New-EC2Host `
    -InstanceFamily m5 `
    -AvailabilityZone us-east-1a `
    -AutoPlacement Off `
    -HostRecovery On `
    -Quantity 1
```

En el siguiente ejemplo, se asigna un host dedicado que admite lanzamientos de instancia sin destino en la zona de disponibilidad especificada y habilita la recuperación del host.

```
New-EC2Host `
    -InstanceType m5.large `
    -AvailabilityZone eu-west-1a `
    -AutoPlacement On `
    -HostRecovery On `
    -Quantity 1
```

Iniciar instancias de Amazon EC2 en un host dedicado de Amazon EC2

Después de asignar un host dedicado, puede iniciar instancias en él. No puede iniciar instancias con la tenencia de `host` si no tiene hosts dedicados activos con suficiente capacidad disponible para el tipo de instancia que va a iniciar.

Consideraciones

- Las AMI de SQL Server, SUSE y RHEL que proporciona Amazon EC2 no se pueden utilizar con hosts dedicados.
- En el caso de los hosts dedicados que admiten varios tamaños de instancia, le recomendamos que inicie primero los tamaños de instancia más grandes y, a continuación, rellene la capacidad de instancia restante con los tamaños de instancia más pequeños según sea necesario.

- Antes de iniciar las instancias, tenga en cuenta las limitaciones. Para obtener más información, consulte Restricciones de los hosts dedicados.

Console

Para iniciar una instancia en un host dedicado específico desde la página de hosts dedicados

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Dedicated Hosts (Hosts dedicados).
3. En la página Dedicated Hosts (Hosts dedicados), seleccione un host y haga clic en Actions (Acciones), Launch Instance(s) onto host (iniciar instancias en el host).
4. En la sección Application and OS Images (Imágenes de aplicaciones y sistema operativo), seleccione una AMI en la lista.
5. En la sección Instance type (Tipo de instancia), seleccione un tipo de instancia para iniciarla.

   > **Note**
   >
   > Si el host dedicado admite solo un tipo de instancia, el tipo de instancia admitido se selecciona de forma predeterminada y no se puede modificar.
   > Si el host dedicado admite varios tipos de instancia, debe seleccionar un tipo de instancia de la familia de instancias admitida en función de la capacidad de la instancia disponible del host dedicado. Le recomendamos que inicie primero los tamaños de instancia más grandes y, a continuación, rellene la capacidad de instancia restante con los tamaños de instancia más pequeños según sea necesario.

6. En la sección Key pair (Par de claves), seleccione el par de claves para asociarlo con la instancia.
7. En la sección Detalles avanzados, en Afinidad de la tenencia), elija una de las siguientes opciones:

   - Desactivado: se ha desactivado la afinidad entre los host. La instancia se inicia en el host específico pero, si la instancia se detiene, no está garantizado que se reinicie en el mismo host dedicado.
   - Un ID de host dedicado: la afinidad de host está habilitada. Si se detiene, la instancia siempre se reinicia en este host específico si tiene capacidad. Si el host no tiene capacidad, la instancia no se puede reiniciar; debe establecer la afinidad con otro host.

Para obtener más información acerca de la afinidad, consulte Ubicación automática y afinidad de host dedicado de Amazon EC2.

> **Note**
>
> Las opciones Tenancy (Tenencia) y Host están preconfiguradas en función del host que haya seleccionado.

8. Configure las opciones de instancia restantes según sea necesario. Para obtener más información, consulte Referencia de parámetros de configuración de instancias de Amazon EC2.
9. Seleccione iniciar instancia.

Para iniciar una instancia en un host dedicado utilizando el launch wizard de instancias

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione instancias y elija iniciar instancia.
3. En la sección Application and OS Images (Imágenes de aplicaciones y sistema operativo), seleccione una AMI en la lista.
4. En la sección Instance type (Tipo de instancia), seleccione un tipo de instancia para iniciarla.
5. En la sección Key pair, seleccione el par de claves para asociarlo con la instancia.
6. En la sección Detalles avanzados, haga lo siguiente:

   a. En Tenancy (Tenencia), seleccione Dedicated host (Host dedicado).

   b. En Target host by (Host de destino por), seleccione Host ID (ID de host).

   c. En Target host ID (ID de host de destino), seleccione el host en el que se va a iniciar la instancia.

   d. En Afinidad de tenencia, lleva a cabo una de las siguientes acciones:

      - Desactivada: se ha desactivado la afinidad en los host. La instancia se inicia en el host específico pero, si la instancia se detiene, no está garantizado que se reinicie en el mismo host dedicado.

- Un ID de host dedicado: la afinidad de host está habilitada. Si se detiene, la instancia siempre se reinicia en este host específico si tiene capacidad. Si el host no tiene capacidad, la instancia no se puede reiniciar; debe establecer la afinidad con otro host.

Para obtener más información acerca de la afinidad, consulte Ubicación automática y afinidad de host dedicado de Amazon EC2.

7. Configure las opciones de instancia restantes según sea necesario. Para obtener más información, consulte Referencia de parámetros de configuración de instancias de Amazon EC2.
8. Seleccione iniciar instancia.

AWS CLI

Para iniciar una instancia en un host dedicado

Utilice el comando run-instances y especifique la afinidad de la instancia, la tenencia y el host en la opción `--placement`.

Cómo lanzar un host dedicado específico con afinidad con el host (si la instancia se detiene, siempre se reiniciará en el mismo host):

```
--placement Affinity=host,Tenancy=host,HostId=h-07879acf49EXAMPLE
```

Cómo lanzar un host dedicado específico sin afinidad con el host (la instancia se puede reiniciar en cualquier host disponible):

```
--placement Tenancy=host,HostId=h-07879acf49EXAMPLE
```

Cómo lanzar cualquier host dedicado disponible con la ubicación automática habilitada y el tipo de instancia correspondiente:

```
--placement Tenancy=host
```

PowerShell

Para iniciar una instancia en un host dedicado

Utilice el cmdlet New-EC2Instance y especifique la afinidad, la tenencia y el host de instancia en el parámetro `-Placement`.

Cómo lanzar un host dedicado específico con afinidad con el host (si la instancia se detiene, siempre se reiniciará en el mismo host):

```
-Placement_Affinity host `
-Placement_Tenancy host `
-Placement_HostId h-07879acf49EXAMPLE
```

Cómo lanzar un host dedicado específico sin afinidad con el host (la instancia se puede reiniciar en cualquier host disponible):

```
-Placement_Tenancy host `
-Placement_HostId h-07879acf49EXAMPLE
```

Cómo lanzar cualquier host dedicado disponible con la ubicación automática habilitada y el tipo de instancia correspondiente:

```
-Placement_Tenancy host
```

Iniciar instancias de Amazon EC2 en un grupo de recursos de host

Los hosts dedicados también se integran con AWS License Manager. Con License Manager, puede crear un grupo de recursos de host, que es una colección de hosts dedicados que se administran como una sola entidad. Al crear un grupo de recursos de host, especifique las preferencias de administración de host, como la asignación automática y las versiones automáticas, para los hosts dedicados. Esto le permite iniciar instancias en hosts dedicados sin asignar y administrar manualmente esos hosts. Para obtener más información, consulte Grupos de recursos de host en la Guía del usuario de AWS License Manager.

Cuando inicia una instancia en un grupo de recursos de host que tiene un host dedicado con capacidad de instancia disponible, Amazon EC2 inicia la instancia en ese host. Si el grupo de recursos de host no tiene un host con capacidad de instancia disponible, Amazon EC2 asigna automáticamente un nuevo host en el grupo de recursos de host y, a continuación, inicia la instancia en ese host. Para obtener más información, consulte Grupos de recursos de host en la Guía del usuario de AWS License Manager.

Requisitos y límites

- La creación de configuraciones de licencias (licencias autoadministradas) para los grupos de recursos del host es opcional:
  - Si necesitó configuraciones de licencia al crear el grupo de recursos del host, solo puede lanzar instancias desde las AMI con una configuración de licencia compatible con el núcleo o el socket.
  - Si creó el grupo de recursos del host para no requerir configuraciones de licencias, no necesita configurar licencias autoadministradas ni asociar una AMI.
- No puede utilizar las AMI de SQL Server, SUSE o RHEL proporcionadas por Amazon EC2 en hosts dedicados.
- No se puede establecer el host de destino eligiendo un ID de host y no se puede habilitar la afinidad de instancias al iniciar una instancia en un grupo de recursos de host.

Console

Para lanzar una instancia en un grupo de recursos de host

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione instancias y elija iniciar instancia.
3. En la sección Application and OS Images (Imágenes de aplicaciones y sistema operativo), seleccione una AMI en la lista.
4. En la sección Instance type (Tipo de instancia), seleccione un tipo de instancia para iniciarla.
5. En la sección Key pair, seleccione el par de claves para asociarlo con la instancia.
6. En la sección Detalles avanzados, haga lo siguiente:
   a. En Tenancy (Tenencia), seleccione Dedicated host (Host dedicado).
   b. En Target host by (Host de destino por), seleccione Host resource group (Grupo de recursos de host).
   c. En Tenancy host resource group (Grupo de recursos de host de tenencia), seleccione el grupo de recursos de host en el que se va a iniciar la instancia.
   d. En Tenancy affinity, lleve a cabo una de las siguientes acciones:
      - Seleccione Off (Apagada): la instancia se inicia en el host específico pero, si la instancia se detiene, no está garantizado que se reinicie en el mismo host dedicado.

- Seleccione el ID de host dedicado: si se detiene, la instancia siempre se reinicia en este host específico.

Para obtener más información acerca de la afinidad, consulte Ubicación automática y afinidad de host dedicado de Amazon EC2.

7. Configure las opciones de instancia restantes según sea necesario. Para obtener más información, consulte Referencia de parámetros de configuración de instancias de Amazon EC2.
8. Seleccione iniciar instancia.

AWS CLI

Para iniciar una instancia en un grupo de recursos de host

Utilice el comando run-instances. En la opción `--placement`, omita la tenencia y especifique el ARN del grupo de recursos de host.

```
--placement HostResourceGroupArn=arn:aws:resource-groups:us-
east-2:123456789012:group/my-resource-group
```

PowerShell

Para iniciar una instancia en un grupo de recursos de host

Utilice el cmdlet New-EC2Instance. En el parámetro `-Placement`, omita la tenencia y especifique el ARN del grupo de recursos de host.

```
-Placement_HostResourceGroupArn arn:aws:resource-groups:us-
east-2:123456789012:group/my-resource-group
```

Modificar la configuración de ubicación automática de un host dedicado Amazon EC2 existente

Puede modificar la configuración de ubicación automática de un host dedicado después de haberlo asignado a su cuenta de AWS.

Console

Para modificar la colocación automática de un host dedicado

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Dedicated Hosts (Alojamientos dedicados).
3. Seleccione un host y elija Actions (Acciones), Modify host (Modificar host).
4. En Instance auto-placement (instancias de colocación automática), elija Enable (Habilitar) para habilitar la colocación automática o desactive Enable (Habilitar) para deshabilitar la colocación automática. Para obtener más información, consulte Ubicación automática y afinidad de host dedicado de Amazon EC2.
5. Seleccione Guardar.

AWS CLI

Para modificar la colocación automática de un host dedicado

Utilice el comando modify-hosts (modificar hosts).

```
aws ec2 modify-hosts \
    --auto-placement on \
    --host-ids h-012a3456b7890cdef
```

PowerShell

Para modificar la colocación automática de un host dedicado

Utilice el cmdlet Edit-EC2Host.

```
Edit-EC2Host `
    -AutoPlacement 1 `
    -HostId h-012a3456b7890cdef
```

Modificar los tipos de instancia compatibles para un host dedicado de Amazon EC2 existente

Puede modificar un host dedicado para cambiar los tipos de instancia que admite. Si actualmente admite un tipo de instancia individual, puede modificarlo para que admita varios tipos de instancia

dentro de la familia de instancias. De similar modo, si actualmente admite varios tipos de instancia, puede modificarlo para que solo admita un tipo de instancia específico.

Para modificar un host dedicado para que admita los tipos de instancia, primero debe detener todas las instancias en ejecución en el host. La modificación puede tardar aproximadamente 10 minutos en completarse. El host dedicado pasa a tener el estado `pending` mientras la modificación esté en proceso. No puede detener las instancias paradas ni iniciar instancias nuevas en host dedicado mientras tenga el estado `pending`.

Para modificar un host dedicado que admite varios tipos de instancia para que admita solo un tipo de instancia único, el host o bien no puede tener instancias en ejecución o bien dichas instancias deben ser del tipo de instancia que quiere que admita el host. Por ejemplo, para modificar un host que admite varios tipos de instancia en la familia de instancias `m5` para que solo admita instancias `m5.large`, el host dedicado debe o bien ejecutar las instancias en ejecución o solo ejecutar instancias `m5.large`.

Si asigna un host a un tipo de instancia virtualizada, no podrá modificar el tipo de instancia al tipo `.metal` después de asignar el host. Por ejemplo, si asigna un host al tipo de instancia `m5.large`, no podrá modificar el tipo de instancia a `m5.metal`. De modo similar, si asigna un host a un tipo de instancia `.metal`, no podrá modificar el tipo de instancia al tipo virtualizada después de asignar el host. Por ejemplo, si asigna un host al tipo de instancia `m5.metal`, no podrá modificar el tipo de instancia a `m5.large`.

Console

Para modificar los tipos de instancia admitidos para un host dedicado

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Dedicated Host (Host dedicado).
3. Seleccione el host dedicado que desea modificar y elija Actions (Acciones), Modify host (Modificar host).
4. Lleve a cabo una de las siguientes acciones, en función de la configuración actual del host dedicado:

   - Si host dedicado actualmente admite un tipo de instancia específico, Support multiple instance types (Compatibilidad con múltiples tipos de instancias) no está habilitado e Instance type (Tipo de instancia) muestra el tipo de instancia admitido. Para modificar el host para que admita varios tipos de instancia en la familia de instancias actual, en Support

multiple instance types (Compatibilidad con múltiples tipos de instancia), elija Enable (Habilitar).

Antes de modificar el host para que admita varios tipos de instancia, primero debe detener todas las instancias en ejecución en el host.

- Si host dedicado actualmente admite varios tipos de instancia en una familia de instancias, Enabled (Habilitado) está seleccionado para Support multiple instance types (Compatibilidad con varios tipos de instancia). Para modificar el host para que admita un tipo de instancia específico, en Support multiple instance types (Compatibilidad con varios tipos de instancia), desactive Enable (Habilitar) y, a continuación, en Instance type (Tipo de instancia), seleccione el tipo de instancia concreto que desea admitir.

  No se puede modificar la familia de instancias admitida por el host dedicado.

5. Seleccione Guardar.

AWS CLI

Para modificar los tipos de instancia admitidos para un host dedicado

Utilice el comando modify-hosts (modificar hosts).

En el siguiente ejemplo, se modifica un host dedicado para admitir varios tipos de instancia en la familia de instancias `m5`.

```
aws ec2 modify-hosts \
    --instance-family m5 \
    --host-ids h-012a3456b7890cdef
```

En el siguiente ejemplo, se modifica un host dedicado para admitir solo instancias `m5.xlarge`.

```
aws ec2 modify-hosts \
    --instance-type m5.xlarge \
    --instance-family --host-ids h-012a3456b7890cdef
```

PowerShell

Para modificar los tipos de instancia admitidos para un host dedicado

Utilice el cmdlet Edit-EC2Host.

En el siguiente ejemplo, se modifica un host dedicado para admitir varios tipos de instancia en la familia de instancias `m5`.

```
Edit-EC2Host `
    -InstanceFamily m5 `
    -HostId h-012a3456b7890cdef
```

En el siguiente ejemplo, se modifica un host dedicado para admitir solo instancias `m5.xlarge`.

```
Edit-EC2Host `
    -InstanceType m5.xlarge `
    -HostId h-012a3456b7890cdef
```

Modificar la tenencia y la afinidad del host dedicado de Amazon EC2 para una instancia de Amazon EC2

Puede cambiar la tenencia de una instancia después de haberla iniciado. También puede modificar la afinidad de la instancia para que se dirija a un host específico o permitir que se lance en cualquier host dedicado disponible con atributos coincidentes en su cuenta. Para modificar la tenencia o la afinidad de la instancia, la instancia debe tener el estado `stopped`.

Los detalles del sistema operativo de la instancia (y si SQL Server está instalado) influyen en las conversiones que se admiten. Para obtener más información sobre las rutas de conversión de tenencia disponibles para su instancia, consulte Tenancy conversion en la Guía del usuario de License Manager.

> **Note**
>
> En el caso de las instancias T3, debe iniciar la instancia en un host dedicado para poder utilizar una tenencia de `host`. En el caso de las instancias T3, no se puede cambiar la tenencia de `host` a `dedicated` o `default`. Al intentar realizar uno de estos cambios de tenencia no admitidos, se produce el código de error `InvalidRequest`.

Console

Para modificar la tenencia o afinidad de instancias

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2. Elija Instances (instancia[s]) y, a continuación, seleccione la instancia que desee modificar.
3. Elija Instance state (Estado de la instancia) y Stop (Detener).
4. Con la instancia aún seleccionada, elija Acciones, Configuración de la instancia, Cambiar ubicación de la instancia.
5. En la página Modificar ubicación de instancia, configure lo siguiente:

   - Tenancy (Tenencia): elija una de las siguientes opciones:
     - Run a dedicated hardware instance (Ejecutar como instancia de hardware dedicada): inicia la instancia como una instancia dedicada. Para obtener más información, consulte Instancias dedicadas de Amazon EC2.
     - Launch the instance on a host dedicado (iniciar la instancia en un host dedicado): inicia la instancia en un host dedicado con afinidad configurable.
   - Affinity (Afinidad): elija una de las siguientes opciones:
     - This instance can run on any one of my hosts (La instancia se puede ejecutar en cualquiera de mis hosts): la instancia se inicia en cualquier host dedicado disponible de su cuenta que admita su tipo de instancia.
     - This instance can only run on the selected host (Esta instancia solo se puede ejecutar en el host seleccionado): la instancia solo se puede ejecutar en el host dedicado seleccionado para Target Host (Host de destino).
   - Target Host (Host de destino)—: seleccione el host dedicado donde se debe ejecutar la instancia. Si no se muestra ningún host de destino, es posible que no tenga disponible, ningún host dedicado compatible en su cuenta.

   Para obtener más información, consulte Ubicación automática y afinidad de host dedicado de Amazon EC2.
6. Seleccione Save.

AWS CLI

Para modificar la tenencia o afinidad de instancias

Utilice el comando modify-instance-placement. En los ejemplos siguientes se cambia la afinidad de la instancia especificada de `default` a `host` y se especifica el host dedicado con el que tiene afinidad la instancia.

```
aws ec2 modify-instance-placement \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --affinity host \
    --tenancy host \
    --host-id h-012a3456b7890cdef
```

PowerShell

Para modificar la tenencia o afinidad de instancias

Utilice el cmdlet Edit-EC2InstancePlacement. En los ejemplos siguientes se cambia la afinidad de la instancia especificada de `default` a `host` y se especifica el host dedicado con el que tiene afinidad la instancia.

```
Edit-EC2InstancePlacement `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -Affinity host `
    -Tenancy host `
    -HostId h-012a3456b7890cdef
```

Liberar un host dedicado de Amazon EC2

Si ya no necesita un host dedicado, puede detener las instancias que se ejecutan en el host, dirigirlas para iniciarlas en un host distinto y, a continuación, liberar el host.

Es necesario detener cualquier instancia en ejecución en el host dedicado antes de poder liberarlo. Estas instancias se pueden migrar a otros hosts dedicados en la cuenta de forma que pueda seguir usándolas. Estos pasos solo se aplican a hosts dedicados bajo demanda.

Console

Para publicar un host dedicado

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Dedicated Hosts (Alojamientos dedicados).
3. En la página Dedicated Hosts (Hosts dedicados), seleccione el host dedicado que liberar.
4. Elija Actions (Acciones), Release Hosts (Liberar hosts).
5. Para confirmar, elija Release (Liberar).

AWS CLI

Para publicar un host dedicado

Utilice el comando release-hosts.

```
aws ec2 release-hosts --host-ids h-012a3456b7890cdef
```

PowerShell

Para publicar un host dedicado

Utilice el cmdlet Remove-EC2Host.

```
Remove-EC2Host -HostId h-012a3456b7890cdef
```

Después de liberar un host dedicado, no puede volver a utilizar el mismo host o ID de host y ya no se le cobrarán tarifas de facturación bajo demanda del host. El estado del host dedicado se cambia a `released` y ya no puede iniciar ninguna instancia en ese host.

> **Note**
>
> Si ha publicado recientemente hosts dedicados, puede pasar algún tiempo hasta que dejen de contabilizarse para su límite. Durante este tiempo, puede experimentar errores de `LimitExceeded` al intentar asignar nuevos hosts dedicados. Si este es el caso, intente volver a asignar nuevos hosts pasados unos minutos.

Las instancias que se detuvieron aún están disponibles para su uso y aparecen listadas en la página Instances (instancia[s]). Las instancias conservan su configuración de tenencia `host`.

Migre a hosts dedicados de Amazon EC2 basados en Nitro

El sistema Nitro es una recopilación de componentes de hardware y software integrados en AWS que permiten alcanzar un alto rendimiento, una gran disponibilidad y mucha seguridad. Los hosts dedicados basados en Nitro ofrecen una mejor relación entre precio y rendimiento en comparación con los hosts dedicados basados en Xen. Si tiene algún host dedicado basado en Xen en la cuenta, recomendamos que migre las cargas de trabajo a hosts dedicados basados en Nitro. Para obtener más información, consulte Sistema Nitro de AWS.

Para migrar de un host dedicado basado en Xen a uno basado en Nitro, debe migrar las instancias basadas en Xen del host dedicado a tipos de instancias basados en Nitro, asignar un nuevo host dedicado basado en Nitro y, a continuación, trasladar las instancias basadas en Nitro migradas al nuevo host dedicado basado en Nitro.

En este tema se proporcionan pasos detallados para migrar de hosts dedicados basados en Xen a hosts dedicados basados en Nitro.

Pasos para realizar la migración

- Paso 1: identifique los hosts dedicados basados en Xen
- Paso 2: migre instancias basadas en Xen a tipos de instancias basadas en Nitro
- Paso 3: asigne un host dedicado basado en Nitro
- Paso 4: traslade las instancias migradas a un nuevo host dedicado basado en Nitro
- Paso 5: libere el host dedicado basado en Xen sin utilizar

Paso 1: identifique los hosts dedicados basados en Xen

Los siguientes hosts dedicados están basados en Xen y se pueden migrar a hosts dedicados basados en Nitro.

- De uso general: M3 | M4
- Optimizados para la computación: C3 | C4
- Optimizadas para memoria: R3 | R4 | X1 | X1e
- Optimizadas para el almacenamiento: D2 | H1 | I2 | I3
- De computación acelerada: G3 | P3

Cómo comprobar si tiene hosts dedicados basados en Xen en la cuenta

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Hosts dedicados.
3. En el campo de Búsqueda, utilice el filtro Familia de instancias para buscar los hosts dedicados basados en Xen que aparecen arriba. Por ejemplo, Familia de instancias = m3.

Paso 2: migre instancias basadas en Xen a tipos de instancias basadas en Nitro

Las instancias que se ejecutan en hosts dedicados basados en Xen también están basadas en Xen. Debe migrar estas instancias a tipos de instancias basados en Nitro antes de poder trasladarlas a hosts dedicados basados en Nitro.

> **Important**
>
> Antes de empezar a migrar las instancias, recomendamos que realice una copia de seguridad de los datos. Para obtener más información, consulte Creación de instantáneas de Amazon EBS de varios volúmenes desde una instancia de Amazon EC2.

Cómo encontrar instancias que se ejecuten en los hosts dedicados basados en Xen

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Hosts dedicados.
3. Seleccione el host basado en Xen que desee migrar y, a continuación, seleccione la pestaña Instancias en ejecución. La pestaña enumera todas las instancias que se ejecutan en el host seleccionado.

Para migrar a instancias de Linux, consulte Cambios de tipos de instancias de Amazon EC2.

Para migrar a instancias de Windows, consulte Migración de una instancia de Windows de EC2 a un tipo de instancia basada en Nitro.

> **Note**
>
> Asegúrese de migrar las instancias a un tipo de instancia que coincida con el host dedicado basado en Nitro al que pretende migrar. Por ejemplo, si piensa migrar a un host dedicado M7i, asegúrese de migrar las instancias a un tipo de instancia M7i.

Paso 3: asigne un host dedicado basado en Nitro

Cómo encontrar hosts dedicados basados en Nitro compatibles

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2. En el panel de navegación, elija Tipos de instancias.
3. Aplique los siguientes filtros:
   - Hipervisor = nitro
   - Soporte de host dedicado = verdadero

Una vez que haya encontrado un tipo de instancia basado en Nitro adecuado, asigne un nuevo host dedicado.

Paso 4: traslade las instancias migradas a un nuevo host dedicado basado en Nitro

Una vez que haya asignado el host dedicado basado en Nitro y este llegue al estado `available`, podrá trasladar las instancias que migró anteriormente a tipos de instancias basados en Nitro al nuevo host dedicado.

Cómo trasladar las instancias al nuevo host dedicado basado en Nitro

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, Instancias.
3. Seleccione la instancia que migró y elija Acciones, Configuración de la instancia, Cambiar ubicación de la instancia.
4. En el caso del Host dedicado de destino, seleccione el nuevo host dedicado basado en Nitro y, a continuación, elija Guardar.
5. Reinicie la instancia. Seleccione la instancia y elija Estado de la instancia e Iniciar instancia.

Paso 5: libere el host dedicado basado en Xen sin utilizar

Una vez que haya migrado las cargas de trabajo del host dedicado basado en Xen al nuevo host dedicado basado en Nitro, podrá liberar el host dedicado basado en Xen si ya no lo necesita.

Adquirir reservas de hosts dedicados para obtener descuentos en la facturación de hosts dedicados

Las reservas de host dedicado le proporcionan un descuento de hasta un 70 por ciento en comparación con el precio de host dedicado bajo demanda. Debe tener hosts dedicados activos asignados en la cuenta antes de poder adquirir reservas de hosts dedicados. Para obtener más información, consulte Dedicated Host Reservations.

Console

Para comprar reservas

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Elija Dedicated Hosts (Hosts dedicados), Dedicated Host Reservations (Reservas de hosts dedicados), Purchase Dedicated Host Reservation (Comprar Reserva de host dedicado).
3. En la pantalla Buscar ofertas, haga lo siguiente:
   a. En Familia de instancias, seleccione la familia de instancias del host dedicado para la que quiera comprar la reserva de host dedicado.
   b. En Opción de pago, seleccione y configure la opción de pago que prefiera.
4. Elija Siguiente.
5. Seleccione los hosts dedicados a los que quiera asociar la reserva de host dedicado y, a continuación, seleccione Siguiente.
6. (Opcional) Asigne etiquetas a la reserva de host dedicado.
7. Revise su pedido y elija Comprar.

AWS CLI

Para comprar reservas

1. Utilice el comando describe-host-reservation-offerings para mostrar las ofertas disponibles que se ajustan a sus necesidades. En los ejemplos siguientes se muestran las ofertas que admiten instancias en la familia de instancias `m4` y tienen un plazo de un año.

   Las condiciones de la oferta se especifican en segundos. Unas condiciones de la oferta de un año incluyen 31 536 000 segundos y unas condiciones de la oferta de tres años incluyen 94 608 000 segundos.

   ```
   aws ec2 describe-host-reservation-offerings \
       --filter Name=instance-family,Values=m4 \
       --max-duration 31536000
   ```

   El comando devuelve una lista de ofertas que coinciden con sus criterios. Anote el ID de la oferta que va a comprar.

2. Utilice el comando purchase-host-reservation para comprar la oferta y proporcione el `offeringId` indicado en el paso anterior. En el siguiente ejemplo se compra la reserva especificada y se asocia a un host dedicado específico que ya está asignado en la cuenta de AWS, y se aplica una etiqueta con una clave de `purpose` y un valor de `production`.

```
aws ec2 purchase-host-reservation \
    --offering-id hro-03f707bf363b6b324 \
    --host-id-set h-013abcd2a00cbd123 \
    --tag-specifications 'ResourceType=host-
reservation,Tags={Key=purpose,Value=production}'
```

PowerShell

Para comprar reservas

1. Utilice el cmdlet Get-EC2HostReservationOffering para mostrar las ofertas disponibles que se ajustan a sus necesidades. Los ejemplos siguientes muestran las ofertas que admiten instancias en la familia de instancias `m5` y tienen unas condiciones de la oferta de un año.

   Las condiciones de la oferta se especifican en segundos. Unas condiciones de la oferta de un año incluyen 31 536 000 segundos y unas condiciones de la oferta de tres años incluyen 94 608 000 segundos.

```
$filter = @{Name="instance-family"; Values="m5"}
Get-EC2HostReservationOffering `
    -Filter $filter `
    -MaxDuration 31536000
```

   El comando devuelve una lista de ofertas que coinciden con sus criterios. Anote el ID de la oferta que va a comprar.

2. Utilice el cmdlet New-EC2HostReservation para comprar la oferta y proporcionar el ID de la oferta que anotó en el paso anterior. En el siguiente ejemplo se compra la reserva especificada y se asocia a un host dedicado específico que ya está asignado en la cuenta de AWS.

```
New-EC2HostReservation `
    -OfferingId hro-03f707bf363b6b324 `
    -HostIdSet h-013abcd2a00cbd123
```

Uso compartido de host dedicado de Amazon EC2

El uso compartido de un host dedicado permite a los propietarios de un host dedicado compartir su host dedicado con otras cuentas de AWS o dentro de una organización de AWS. Esto permite crear y administrar los hosts dedicados de forma centralizada y compartir el host dedicado entre varias cuentas de AWS o dentro de su organización de AWS.

En este modelo, la cuenta de AWS que posee el host dedicado (propietario) lo comparte con otras cuentas de AWS (consumidores). Los consumidores pueden iniciar instancias en hosts dedicados que comparten con ellos de la misma forma que harían con los hosts dedicados que poseen en su propia cuenta. El propietario es responsable de administrar el host dedicado y las instancias que inician en él. Los propietarios no pueden modificar las instancias que los consumidores inician en hosts dedicados compartidos. Los consumidores son responsables de administrar las instancias que inician en hosts dedicados compartidos con ellos. Los consumidores no pueden ver ni modificar instancias propiedad de otros consumidores o del propietario de host dedicado, y no pueden modificar los hosts dedicados que se comparten con ellos.

Un propietario de un host dedicado puede compartir un host dedicado con:

- Cuentas específicas de AWS dentro o fuera de su organización de AWS
- Una unidad organizativa dentro de su organización de AWS
- Toda su organización de AWS

Contenido

- Requisitos previos para compartir hosts dedicados
- Limitaciones para compartir host dedicado
- Servicios relacionados
- Compartir el uso entre zonas de disponibilidad
- Permisos de host dedicado compartido
- Facturación y medición
- Límites de host dedicado
- Recuperación de host y uso compartido de host dedicado
- Comparta un host dedicado de Amazon EC2 entre varias cuentas AWS.
- Deje de compartir un host dedicado que esté compartido con otras cuentas AWS

- Vea los hosts dedicados de Amazon EC2 compartidos en su cuenta AWS

Requisitos previos para compartir hosts dedicados

- Para compartir un host dedicado, debe ser el propietario en su cuenta de AWS. No puede compartir un host dedicado que se ha compartido con usted.
- Para compartir un host dedicado con su organización de AWS o una unidad organizativa de AWS, debe habilitar el uso compartido con AWS Organizations. Para obtener más información, consulte Habilitar el uso compartido con AWS Organizations en la Guía del usuario de AWS RAM.

Limitaciones para compartir host dedicado

No puede compartir hosts dedicados que se hayan asignado para los siguientes tipos de instancia: `u-6tb1.metal`, `u-9tb1.metal`, `u-12tb1.metal`, `u-18tb1.metal` y `u-24tb1.metal`.

Servicios relacionados

AWS Resource Access Manager

El uso compartido de un host dedicado se integra con AWS Resource Access Manager (AWS RAM). AWS RAM es un servicio que le permite compartir sus recursos de AWS con cualquier cuenta de AWS o a través de AWS Organizations. Con AWS RAM, puede compartir recursos de su propiedad creando un uso compartido de recursos. Un uso compartido de recursos especifica los recursos que compartir y los consumidores con quienes compartirlos. Los consumidores pueden ser cuentas de AWS individuales, unidades organizativas o toda una organización de AWS Organizations.

Para obtener más información sobre AWS RAM, consulte la Guía del usuario de AWS RAM.

Compartir el uso entre zonas de disponibilidad

Para garantizar que los recursos se distribuyan por todas las zonas de disponibilidad de una región, las zonas de disponibilidad se asignan de manera independiente a nombres de cada cuenta. Esto podría dar lugar a diferencias de nomenclatura de zona de disponibilidad entre cuentas. Por ejemplo, es posible que la zona de disponibilidad `us-east-1a` de su cuenta de AWS no se encuentre en la misma ubicación de `us-east-1a` que otra cuenta de AWS.

Para identificar la ubicación de los hosts dedicados relativa a las cuentas, debe utilizar el ID de zona de disponibilidad (ID de AZ). El ID de zona de disponibilidad es un identificador único e idéntico para una zona de disponibilidad en todas las cuentas de AWS. Por ejemplo, `use1-az1` es un ID de zona

de disponibilidad para la región `us-east-1` y está en la misma ubicación en todas las cuentas de AWS.

Para ver los ID de zona de disponibilidad de las zonas de disponibilidad de su cuenta

1. Abra la consola de AWS RAM en https://console.aws.amazon.com/ram/home.
2. Los ID de zona de disponibilidad de la región actual se muestran en el panel Your AZ ID (Su ID de AZ) en el lado derecho de la pantalla.

Permisos de host dedicado compartido

Permisos de los propietarios

Los propietarios son responsables de administrar sus hosts dedicados compartidos y las instancias que inician en ellos. Los propietarios pueden ver todas las instancias que se ejecutan en el host dedicado compartido, incluidas las iniciadas por los consumidores. Sin embargo, los propietarios no pueden realizar ninguna acción en las instancias en ejecución iniciadas por los consumidores.

Permisos de los consumidores

Los consumidores son responsables de administrar las instancias que inician en un host dedicado compartido. Los consumidores no pueden modificar el host dedicado compartido en modo alguno y no pueden ver ni modificar las instancias que iniciaron otros consumidores o el propietario del host dedicado.

Facturación y medición

No se aplican cargos adicionales por compartir hosts dedicados.

A los propietarios se les cobran los hosts dedicados que comparten. A los consumidores no se les cobran las instancias que inician en hosts dedicados compartidos.

Las Reservas de hosts dedicados continúan proporcionando descuentos de facturación para los hosts dedicados compartidos. Solo los propietarios de host dedicado pueden comprar Reservas de hosts dedicados para los hosts dedicados compartidos que poseen.

Límites de host dedicado

Los hosts dedicados compartidos se contabilizan solo para los límites de hosts dedicados del propietario. Los límites de hosts dedicados del consumidor no se ven afectados por los hosts

dedicados que se hayan compartido con ellos. Del mismo modo, las instancias que los consumidores inician en hosts dedicados compartidos no se contabilizan para sus límites de instancia.

Recuperación de host y uso compartido de host dedicado

La recuperación del host recupera instancias iniciadas por el propietario del host dedicado y los consumidores con los que se ha compartido. El host dedicado de sustitución se asigna a la cuenta del propietario. Se añade a los mismos recursos compartidos que el host dedicado original y se comparte con los mismos consumidores.

Para obtener más información, consulte Recuperación del host dedicado de Amazon EC2.

Comparta un host dedicado de Amazon EC2 entre varias cuentas AWS.

Cuando un propietario comparte un host dedicado, permite a los consumidores iniciar instancias en el host. Los consumidores pueden iniciar tantas instancias en el host compartido como lo permita su capacidad disponible.

> **Important**
>
> Tenga en cuenta que es responsable de asegurarse de que tiene los derechos de licencia adecuados para compartir cualquier licencia BYOL en sus hosts dedicados.

Si comparte un host dedicado con la ubicación automática habilitada, tenga en cuenta lo siguiente, ya que podría provocar que el host dedicado se usara de una forma no deseada:

- Si los consumidores inician instancias con la tenencia de host dedicado y no tienen capacidad en un host dedicado que poseen en su cuenta, la instancia se inicia automáticamente en el host dedicado compartido.

Para compartir un host dedicado, debe añadirlo al recurso compartido. Un uso compartido de recursos es un recurso de AWS RAM que le permite compartir los recursos a través de cuentas de AWS. Un uso compartido de recursos especifica los recursos que compartir y los consumidores con quienes se comparten. Puede añadir el host dedicado a un recurso existente o puede añadirlo a un nuevo recurso compartido.

Si forma parte de una organización en AWS Organizations y está habilitado el uso compartido en la organización, los consumidores de su organización obtienen acceso automáticamente al host

dedicado compartido. De lo contrario, los consumidores reciben una invitación para unirse al recurso compartido y se les concede acceso al host dedicado compartido después de aceptar la invitación.

> **Note**
>
> Después de compartir un host dedicado, los consumidores podrían tardar unos minutos en tener acceso a ella.

Console

Para compartir un host dedicado que posee utilizando la consola de Amazon EC2, realice el siguiente procedimiento:

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Dedicated Hosts (Alojamientos dedicados).
3. Elija host dedicado para compartir y seleccione Acciones, Compartir reserva.
4. Seleccione el uso compartido al que añadir host dedicado y elija Compartir host.

   Los consumidores pueden tardar algunos minutos en obtener acceso al host compartido.

Compartir un host dedicado que posee utilizando la consola de AWS RAM

Consulte Creación de un uso compartido de recursos en la Guía del usuario de AWS RAM.

AWS CLI

Para compartir un host dedicado que posee

Utilice el comando create-resource-share.

```
aws ram create-resource-share \
    --name my-resource-share \
    --resource-arns arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:dedicated-
host/h-07879acf49EXAMPLE
```

PowerShell

Para compartir un host dedicado que posee

Utilice el cmdlet New-RAMResourceShare.

```
New-RAMResourceShare `
    -Name my-resource-share `
    -ResourceArn arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:dedicated-
host/h-07879acf49EXAMPLE
```

Deje de compartir un host dedicado que esté compartido con otras cuentas AWS

El propietario del host dedicado puede dejar de compartir un host dedicado compartido en cualquier momento. Cuando se deja de compartir un host dedicado compartido, se aplican las reglas siguientes:

- Los consumidores con los que se compartió el host dedicado ya no pueden iniciar nuevas instancias en él.
- Las instancias propiedad de los consumidores que se estaban ejecutando en el host dedicado en el momento de dejar de compartir continúan ejecutándose, pero se programan para su retirada. Los consumidores reciben notificaciones de retirada para las instancias y tienen dos semanas para actuar a raíz de estas notificaciones. Sin embargo, si el host dedicado se vuelve a compartir con el consumidor dentro del período de notificación de retirada, la retirada de la instancia se cancela.

Para dejar de compartir un host dedicado compartido que posee, debe quitarlo del recurso compartido.

Console

Para dejar de compartir un host dedicado compartido que posee

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Dedicated Hosts (Alojamientos dedicados).
3. Elija la host dedicado que desea dejar de compartir y elija la pestaña Uso compartido.
4. La pestaña Uso compartido muestra los usos compartidos de recursos a los que se ha añadido la host dedicado. Seleccione el uso compartido de recurso desde el que desea quitar la host dedicado y elija Quitar host de recurso compartido.

Dejar de compartir un host dedicado compartido que posee utilizando la consola de AWS RAM

Consulte Actualización de un recurso de uso compartido en la Guía del usuario de AWS RAM.

AWS CLI

Para dejar de compartir un host dedicado compartido que posee

Utilice el comando disassociate-resource-share.

```
aws ram disassociate-resource-share \
    --resource-share-arn arn:aws:ram:us-east-2:123456789012:resource-share/7ab63972-b505-7e2a-420d-6f5d3EXAMPLE \
 --resource-arns arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:dedicated-host/h-07879acf49EXAMPLE
```

PowerShell

Para dejar de compartir un host dedicado compartido que posee

Utilice el cmdlet Disconnect-RAMResourceShare.

```
Disconnect-RAMResourceShare `
    -ResourceShareArn "arn:aws:ram:us-east-2:123456789012:resource-share/7ab63972-b505-7e2a-420d-6f5d3EXAMPLE" `
    -ResourceArn "arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:dedicated-host/h-07879acf49EXAMPLE"
```

Vea los hosts dedicados de Amazon EC2 compartidos en su cuenta AWS

Puede ver los hosts dedicados que está compartiendo con otras cuentas y los hosts dedicados que comparten con usted. Si es el propietario del host dedicado, puede ver todas las instancias que se ejecutan en el host, incluidas las instancias iniciadas por los consumidores. Si el host dedicado se comparte con usted, solo podrá ver las instancias que haya lanzado en el host compartido y no las que hayan lanzado otros usuarios.

Los propietarios y consumidores pueden identificar hosts dedicados compartidos mediante uno de los siguientes métodos.

Console

Para identificar un host dedicado compartido

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2. En el panel de navegación, seleccione Dedicated Hosts (Alojamientos dedicados). La pantalla muestra los hosts dedicados que posee y los hosts dedicados que se comparten con usted.
3. La columna Owner (Propietario) muestra el ID de la cuenta de AWS del propietario del host dedicado.
4. Para ver las instancias que se ejecutan en los hosts, seleccione la pestaña Instancias.

AWS CLI

Para identificar un host dedicado compartido

Utilice el comando describe-hosts. El comando devuelve los hosts dedicados que posee y los hosts dedicados que se comparten con usted. El valor de `Owner` es el ID de cuenta del propietario del host dedicado. La lista `Instances` describe las instancias que se ejecutan en el host.

```
aws ec2 describe-hosts --filter "Name=state,Values=available"
```

PowerShell

Para identificar un host dedicado compartido

Utilice el cmdlet Get-EC2host. El cmdlet devuelve los hosts dedicados que posee y los hosts dedicados que se comparten con usted. El valor de `Owner` en la respuesta es el ID de cuenta del propietario del host dedicado. La lista `Instances` describe las instancias que se ejecutan en el host.

```
Get-EC2Host -Filter @{Name="state"; Values="available"}
```

Hosts dedicados de Amazon EC2 en AWS Outposts

AWS Outposts es un servicio completamente administrado que extiende la infraestructura, los servicios, las API y las herramientas de AWS a sus instalaciones. Cuando se brinda acceso local a la infraestructura administrada de AWS, AWS Outposts le permite crear y ejecutar aplicaciones en las instalaciones mediante el uso de las mismas interfaces de programación que en las regiones de AWS, al mismo tiempo que utiliza recursos de computación y de almacenamiento locales para reducir la latencia y las necesidades de procesamiento de datos locales.

Un Outpost es un grupo de capacidad informática y de almacenamiento de AWS implementada en un sitio del cliente. AWS opera, supervisa y administra esta capacidad como parte de una región de AWS.

Puede asignar hosts dedicados en Outposts que tiene en su cuenta. Esto le facilita traer a sus licencias de software y cargas de trabajo existentes que requieren un servidor físico dedicado AWS Outposts. También puede asignar activos de hardware específicos a un Outpost para ayudar a minimizar la latencia entre las cargas de trabajo.

Los hosts dedicados le permiten utilizar las licencias de software elegibles en Amazon EC2, para que obtenga la flexibilidad y la rentabilidad del uso de sus propias licencias. Otras licencias de software que están vinculadas a máquinas virtuales, sockets o núcleos físicos también se pueden utilizar en hosts dedicados, sujeto a los términos de licencia. Aunque los Outposts siempre han sido entornos de inquilino único que son elegibles para cargas de trabajo BYOL, los hosts dedicados permiten limitar las licencias necesarias a un solo host en lugar de toda la implementación de Outpost.

Además, el uso de hosts dedicados en un Outpost brinda mayor flexibilidad en la implementación del tipo de instancia y un control más minucioso sobre la ubicación de la instancia. Puede apuntar a un host específico para los inicializaciones de las instancias y utilizar la afinidad de host para asegurarse de que la instancia siempre se ejecute en ese host, o puede utilizar la ubicación automática para iniciar una instancia en cualquier host disponible que tenga configuraciones coincidentes y capacidad disponible.

Contenido

- Requisitos previos
- Características admitidas
- Consideraciones
- Asignar un host dedicado de Amazon EC2 en AWS Outposts

Requisitos previos

Debe tener un Outpost instalado en su sitio. Para obtener más información, consulte Crear una instancia de Outpost y solicitar capacidad de Outpost en la Guía del usuario de AWS Outposts.

Características admitidas

- Se admiten las siguientes familias de instancias:
  - Uso general: M5 | M5d | M7i | M8i

  - Optimizadas para computación: C5 | C5d | C7i | C8i
  - Optimizadas para memoria: R5 | R5d | R7i | R8i
  - Optimizadas para almacenamiento: I3en
  - De computación acelerada: G4dn
- Los hosts dedicados en Outposts se pueden configurar para que admitan varios tamaños de instancias. La compatibilidad con varios tamaños de instancia está disponible para las siguientes familias de instancias.
  - Uso general: M5 | M5d | M7i
  - Optimizadas para computación: C5 | C5d | C7i
  - Optimizadas para memoria: R5 | R5d | R7i

  Para obtener más información, consulte Configuraciones de capacidad de las instancias de host dedicado de Amazon EC2.
- Los hosts dedicados en Outposts admiten la ubicación automática y las inicializaciones de instancias con destino. Para obtener más información, consulte Ubicación automática y afinidad de host dedicado de Amazon EC2.
- Los hosts dedicados en Outposts admiten la afinidad de host. Para obtener más información, consulte Ubicación automática y afinidad de host dedicado de Amazon EC2.
- Los hosts dedicados en Outposts admiten el uso compartido con AWS RAM. Para obtener más información, consulte Uso compartido de host dedicado de Amazon EC2.

Consideraciones

- Las reservas de host dedicado no se admiten en Outposts.
- Los grupos de recursos de host y AWS License Manager no se admiten en Outposts.
- Los hosts dedicados en Outposts no admiten instancias T3 ampliables.
- Los hosts dedicados en Outposts no admiten la recuperación de host.
- Las instancias con tenencia de hosts dedicados en Outposts no son compatibles con la recuperación automática simplificada.

Asignar un host dedicado de Amazon EC2 en AWS Outposts

Usted asigna y utiliza hosts dedicados en Outposts de la misma manera que haría con los hosts dedicados en una región de AWS.

Requisitos previos

Cree una subred en el Outpost. Para obtener más información, consulte Crear una subred en la Guía del usuario de AWS Outposts.

Para asignar un host dedicado en un Outpost, utilice uno de los métodos a continuación:

Console

Asignación de un host dedicado en un Outpost con la consola de AWS Outposts

1. Abra la consola de AWS Outposts en https://console.aws.amazon.com/outposts/.
2. En el panel de navegación, elija Outposts. Seleccione el Outpost y luego, elija Actions (Acciones), Allocate Dedicated Host (Asignar un host dedicado).
3. Configure el host dedicado según sea necesario. Para obtener más información, consulte Asignar un host dedicado de Amazon EC2 para usarlo en su cuenta.

   > **Note**
   >
   > Los campos Availability Zone (Zona de disponibilidad) y Outpost ARN (ARN de Outpost) deben rellenarse previamente con la zona de disponibilidad y el ARN del Outpost seleccionado.

4. Elija Asignar.

Asignación de un host dedicado en un Outpost con la consola de Amazon EC2

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Dedicated Hosts (Hosts dedicados) y, a continuación, elija Allocate Dedicated Host (Asignar host dedicado).
3. En Availability Zone (Zona de disponibilidad), seleccione la zona de disponibilidad asociada al Outpost.
4. En Outpost ARN (ARN de Outpost), ingrese el ARN del Outpost.
5. Para dirigirse a activos de hardware específicos en Outpost, en Dirigirse a activos de hardware específicos en Outpost, seleccione Habilitar. Para cada activo de hardware al que se dirija, elija Agregar ID de activo y, a continuación, ingrese el ID de activo de hardware.

> **Note**
>
> El valor que especifique para Cantidad debe ser igual al número de ID de activos que especifique. Por ejemplo, si especificas 3 ID de activos, la cantidad también debe ser 3.

6. Configure el host dedicado restante según sea necesario. Para obtener más información, consulte Asignar un host dedicado de Amazon EC2 para usarlo en su cuenta.
7. Elija Asignar.

AWS CLI

Asignación de un host dedicado en un Outpost

Utilice el comando allocate-hosts (asignar hosts). En `--availability-zone`, especifique la zona de disponibilidad asociada al Outpost. En `--outpost-arn`, especifique el ARN del Outpost. Si lo desea, en `--asset-ids`, especifique los ID de los activos de hardware de Outpost a los que se dirigirá.

```
aws ec2 allocate-hosts \
    --availability-zone "us-east-1a" \
    --outpost-arn "arn:aws:outposts:us-east-1a:111122223333:outpost/
op-4fe3dc21baEXAMPLE" \
    --asset-ids asset_id \
    --instance-family "m5" \
    --auto-placement "off" \
    --quantity 1
```

PowerShell

Asignación de un host dedicado en un Outpost

Utilice el cmdlet New-EC2Host. Especifique la zona de disponibilidad asociada al Outpost. Si lo desea, en `-AssetId`, especifique los ID de los activos de hardware de Outpost a los que se dirigirá.

```
New-EC2Host `
    -AvailabilityZone "us-east-1a" `
    -OutpostArn "arn:aws:outposts:us-east-1a:111122223333:outpost/
op-4fe3dc21baEXAMPLE" `
```

```
    -AssetId asset_id `
    -InstanceFamily "m5" `
    -AutoPlacement "off" `
    -Quantity 1
```

Para iniciar una instancia en un host dedicado en un Outpost

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Dedicated Hosts (Alojamientos dedicados). Seleccione el host dedicado que asignó en el paso anterior y elija Actions (Acciones), Launch instance onto host (iniciar instancia en el host).
3. Configure la instancia según sea necesario y luego lance la instancia. Para obtener más información, consulte Iniciar instancias de Amazon EC2 en un host dedicado de Amazon EC2.

Recuperación del host dedicado de Amazon EC2

La recuperación del host dedicado reinicia las instancias en un nuevo host de sustitución cuando se detectan ciertas condiciones problemáticas en el host dedicado. La recuperación del host reduce la necesidad de intervención manual y reduce la carga operativa si se produce un error de host dedicado inesperado que involucre a la alimentación del sistema o a eventos de conectividad de red. Para recuperarse de otros problemas de host dedicado se requerirá de una intervención manual.

Contenido

- Cómo funciona la recuperación de los hosts dedicados de Amazon EC2
- Tipos de instancias admitidas
- Precios
- Administración de la recuperación del host dedicado de Amazon EC2
- Ver configuración de recuperación de host dedicado de Amazon EC2
- Recupere manualmente instancias no compatibles con la recuperación de host dedicado de Amazon EC2

Cómo funciona la recuperación de los hosts dedicados de Amazon EC2

Los hosts dedicados y el proceso de recuperación de grupos de recursos de host utilizan comprobaciones de estado a nivel de host para acceder a la disponibilidad de host dedicado y para detectar errores subyacentes del sistema. El tipo de error de host dedicado determina si es posible la

recuperación automática del host dedicado. Entre los ejemplos de problemas que provocan errores en las comprobaciones de estado en el nivel de host se incluyen:

- Pérdida de conectividad de red
- Pérdida de potencia del sistema
- Problemas de hardware o software en el host físico

> **Important**
>
> La recuperación automática de los hosts dedicados no se produce cuando el host está programado para retirarse.

Recuperación automática de host dedicado

Cuando se detecta un error de alimentación del sistema o de conectividad de red en el host dedicado, se inicia la recuperación automática del host y Amazon EC2 asigna automáticamente un host dedicado de sustitución en la misma zona de disponibilidad que el host dedicado original. El host dedicado de sustitución recibe un nuevo ID de host, pero conserva los mismos atributos que el host dedicado original, incluidos:

- Zona de disponibilidad
- Tipo de instancia
- Etiquetas
- Configuración de colocación automática
- Reserva

Tras asignar el host dedicado de sustitución, se recuperan las instancias en este. Las instancias recuperadas conservan los mismos atributos que las instancias originales, incluidos:

- ID de instancia
- Direcciones IP privadas
- Direcciones IP elásticas
- Asociaciones de volumen de EBS
- Todos los metadatos de la instancia

Además, la integración incorporada con AWS License Manager automatiza el seguimiento y la administración de las licencias si se produce una recuperación del host.

> **Note**
>
> Solo se admite integración con AWS License Manager en las regiones en las que AWS License Manager está disponible.

Si las instancias tienen una relación de afinidad de host con el host dedicado deteriorado, las instancias recuperadas establecen la afinidad de host con el host dedicado de sustitución.

Cuando se han recuperado todas las instancias en el host dedicado de sustitución, se libera el host dedicado deteriorado y el host dedicado de sustitución empieza a estar disponible para su uso.

Cuando se inicia la recuperación del host, el propietario de la cuenta de AWS recibe una notificación por correo electrónico y a través de un evento de Panel de AWS Health. Después de que la recuperación del host se haya completado correctamente, se envía una segunda notificación.

Si usa License Manager de AWS para realizar un seguimiento de sus licencias, License Manager de AWS asigna nuevas licencias al host dedicado de sustitución en función de los límites de configuración de la licencia. Si la configuración de la licencia tiene límites invariables que se traspasarían como resultado de la recuperación del host, no se permite el proceso de recuperación y recibirá un aviso de error en la recuperación del host en forma de notificación de Amazon SNS (siempre que se hayan configurado las notificaciones para AWS License Manager). Si la configuración de la licencia tiene límites flexibles que se traspasarían como resultado de la recuperación del host, no se permite continuar con la recuperación y recibirá un aviso del traspaso del límite en forma de notificación de Amazon SNS. Para obtener más información, consulte Uso de configuraciones de licencia y Configuraciones en License Manager en la Guía del usuario de AWS License Manager.

Estados de recuperación del host

Cuando se detecta un error del host dedicado, el host dedicado afectado adopta el estado `under-assessment` y todas las instancias pasan al estado `impaired`. No puede iniciar instancias en el host dedicado deteriorado mientras tengan el estado `under-assessment`.

Después de la asignación del host dedicado de sustitución, pasa al estado `pending`. Sigue en ese estado hasta que se complete el proceso de recuperación del host. No puede iniciar instancias en el

host dedicado de sustitución mientras tengan el estado `pending`. Las instancias recuperadas en el host dedicado de sustitución siguen en el estado `impaired` durante el proceso de recuperación.

Una vez completada la recuperación del host, el host dedicado de sustitución pasa al estado `available` y las instancias recuperadas vuelven al estado `running`. Puede iniciar instancias en el host dedicado de sustitución cuenta entra en el estado `available`. El host dedicado deteriorado original se libera permanentemente y pasa al estado `released-permanent-failure`.

Si el host dedicado deteriorado tiene instancias que no admiten recuperación del host, como instancias con volúmenes raíz del almacén de instancias, el host dedicado no se libera. En cambio, se señala para que se retire y pasa al estado `permanent-failure`.

Escenarios sin recuperación automática de host dedicado

La recuperación automática de los hosts dedicados no se produce cuando el host está programado para retirarse. Recibirá una notificación de retiro en el Panel de AWS Health, un evento de Amazon CloudWatch y en la dirección de email del propietario de la cuenta de AWS recibirá un mensaje sobre el error del host dedicado. Siga los pasos de corrección descritos en la notificación de retirada dentro del plazo de tiempo indicado para recuperar manualmente las instancias en el host que se va a retirar.

Las instancias detenidas no se recuperan en el host dedicado de sustitución. Si intenta iniciar una instancia detenida en el host dedicado deteriorado, el inicio de la instancia produce un error. Recomendamos que modifique la instancia detenida para que se dirija a un host dedicado diferente o que la lance en un host dedicado disponible con configuraciones coincidentes y colocación automática habilitada.

Las instancias con almacenamiento de la instancia no se recuperan en el host dedicado de sustitución. Como solución, se señala el host dedicado deteriorado para que se retire y usted recibe una notificación de retirada después de que se haya completado la recuperación del host. Siga los pasos de corrección descritos en la notificación de retirada dentro del plazo de tiempo indicado para recuperar manualmente las instancias restantes en el host dedicado deteriorado.

Tipos de instancias admitidas

La recuperación del host se admite en las siguientes familias de instancias:

- Uso general: A1 | M3 | M4 | M5 | M5n | M5zn | M6a | M6g | M6i | T3 | Mac1 | Mac2 | Mac2-m1ultra | Mac2-m2 | Mac2-m2pro | M6in | M7a | M7g | M7i | Mac-m4 | Mac-m4pro | Mac-m4max | Mac-m3ultra

- Optimizadas para cómputo:C3 | C4 | C5 | C5n | C6a | C6g | C6i | C6gn | C6in | C7g | C7gn | C7i
- Optimizadas para memoria:R3 | R4 | R5 | R5b | R5n | R6g | R6i | U-6tb1 | U-9tb1 | U-12tb1 | U-18tb1 | U-24tb1 | X1 | X1e | X2iezn | R6a | R6in | R7g | R7i | R7iz
- De computación acelerada: Inf1 | G3 | G5g | P3

Para recuperar instancias no compatibles, vea Recupere manualmente instancias no compatibles con la recuperación de host dedicado de Amazon EC2.

> **Note**
>
> La recuperación automática de host dedicado en los tipos de instancia de metal compatible tomará más tiempo en detectarse y recuperarse que en los tipos de instancia no metálicas.

Precios

No hay cargos adicionales por usar la recuperación del host, pero se aplican los cargos de host dedicado habituales. Para obtener más información, consulte Precios de hosts dedicados de Amazon EC2.

Tan pronto como se inicie la recuperación del host, dejará de facturarse el host dedicado deteriorado. La facturación por el host dedicado de sustitución empieza solo cuando entra en el estado `available`.

Si el host dedicado deteriorado se facturaba usando una tarifa bajo demanda, el host dedicado de sustitución también se facturará usando una tarifa bajo demanda. Si el host dedicado deteriorado tenía una Reserva de host dedicado activa, esta se transferirá al host dedicado de sustitución.

Administración de la recuperación del host dedicado de Amazon EC2

La recuperación del host dedicado reinicia las instancias en un nuevo host de sustitución cuando se detectan ciertas condiciones problemáticas en el host dedicado. Puede habilitar la recuperación del host cuando se asigna el host dedicado o después de la asignación.

Utilice los siguientes procedimientos para habilitar la recuperación del host al asignar el host.

Console

Habilitación de la recuperación de hosts en la asignación

Al asignar un host dedicado mediante la consola de Amazon EC2, en la Recuperación de hosts, elija Habilitar. Para obtener más información, consulte Asignar un host dedicado de Amazon EC2 para usarlo en su cuenta.

AWS CLI

Habilitación de la recuperación de hosts en la asignación

Utilice el comando allocate-hosts (asignar hosts).

```
aws ec2 allocate-hosts \
    --instance-type m5.large \
    --availability-zone eu-west-1a \
    --auto-placement on \
    --host-recovery on \
    --quantity 1
```

PowerShell

Habilitación de la recuperación de hosts en la asignación

Utilice el cmdlet New-EC2Host.

```
New-EC2Host `
    -InstanceType m5.large `
    -AvailabilityZone eu-west-1a `
    -AutoPlacement on `
    -HostRecovery on `
    -Quantity 1
```

Utilice los siguientes procedimientos para administrar la recuperación de un host dedicado.

Console

Administración de la recuperación del host después de la asignación

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Dedicated Hosts (Alojamientos dedicados).
3. Seleccione el host dedicado.
4. Elija Acciones, Modificar el host.

5. En Recuperación de hosts, seleccione o desactive Habilitar.
6. Seleccione Save.

AWS CLI

Habilitación de la recuperación de hosts después de la asignación

Utilice el comando modify-hosts (modificar hosts).

```
aws ec2 modify-hosts \
    --host-recovery on \
    --host-ids h-012a3456b7890cdef
```

Inhabilitación de la recuperación de hosts después de la asignación

Utilice el comando modify-hosts y especifique el parámetro `host-recovery` con un valor `off`.

```
aws ec2 modify-hosts \
    --host-recovery off \
    --host-ids h-012a3456b7890cdef
```

PowerShell

Habilitación de la recuperación de hosts después de la asignación

Utilice el cmdlet Edit-host.

```
Edit-EC2Host `
    -HostRecovery on `
    -HostId h-012a3456b7890cdef
```

Inhabilitación de la recuperación de hosts después de la asignación

Utilice el cmdlet Edit-EC2Host.

```
Edit-EC2Host `
    -HostRecovery off `
    -HostId h-012a3456b7890cdef
```

Ver configuración de recuperación de host dedicado de Amazon EC2

Puede ver la configuración de la recuperación del host de un host dedicado en cualquier momento.

Console

Visualización de la configuración de la recuperación del host de un host dedicado

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Dedicated Hosts (Alojamientos dedicados).
3. Seleccione el host dedicado y en la pestaña Description (Descripción), revise el campo Host Recovery (Recuperación del host).

AWS CLI

Visualización de la configuración de la recuperación del host de un host dedicado

Utilice el comando describe-hosts.

```
aws ec2 describe-hosts \
    --host-ids h-012a3456b7890cdef \
    --query Hosts[].HostRecovery
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
on
```

PowerShell

Visualización de la configuración de la recuperación del host de un host dedicado

Utilice el cmdlet Get-EC2Host.

```
(Get-EC2Host -HostId h-012a3456b7890cdef).Hosts | Select HostRecovery
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
HostRecovery
------------
on
```

Recupere manualmente instancias no compatibles con la recuperación de host dedicado de Amazon EC2

La recuperación del host no admite la recuperación de instancias que usan volúmenes de almacén de instancias. Siga las instrucciones a continuación para recuperar manualmente las instancias que no se pueden recuperar de forma automática.

> **Warning**
>
> Los datos almacenados en volúmenes del almacén de instancias se pierden cuando una instancia se detiene, se finaliza o se pone en hibernación. Esto incluye volúmenes del almacén de instancias adjuntados a una instancia que tiene un volumen raíz de EBS. Para proteger los datos de los volúmenes de almacén de instancias, haga una copia de seguridad en el almacenamiento persistente antes de que se detenga o finalice la instancia.

Recuperar de forma manual instancias respaldadas por EBS

Para instancias respaldadas por EBS que no pueden recuperarse automáticamente, recomendamos que detenga e inicie las instancias manualmente para recuperarlas en un nuevo host dedicado. Para obtener más información acerca de cómo detener la instancia, así como acerca de los cambios que se producen en la configuración de la instancia cuando se detiene, consulte Detención e iniciación de una instancia de Amazon EC2.

Recuperación manual de instancias con volúmenes raíz del almacén de instancias

En el caso de los volúmenes raíz del almacén de instancias que no pueden recuperarse automáticamente, recomendamos que haga lo siguiente:

1. iniciar una instancia de sustitución en un host dedicado nuevo desde su AMI más reciente.
2. Migrar todos los datos necesarios a la instancia de sustitución.
3. Finalizar la instancia original en el host dedicado deteriorado.

Mantenimiento del host dedicado de Amazon EC2

Con el mantenimiento del host, en el caso excepcional de que un host dedicado se degrade, Amazon EC2 migra automáticamente las instancias que se ejecutan en él a un host dedicado de reemplazo en buen estado. Esto ayuda a minimizar el tiempo de inactividad de la carga de trabajo y a simplificar

la administración de los hosts dedicados. El mantenimiento del host también se realiza para el mantenimiento planificado y rutinario de Amazon EC2.

Amazon EC2 admite dos tipos de mantenimiento de hosts:

- Mantenimiento del host de migración en tiempo real: las instancias se migran automáticamente al host de reemplazo en un plazo de 24 horas, sin detenerlas ni reiniciarlas.
- Mantenimiento del host basado en el reinicio: las instancias se programan para eventos programados de reinicio de instancias, durante los cuales se detienen y reinician automáticamente en el host de reemplazo.

Contenido

- Mantenimiento del host en comparación con la recuperación del host
- Consideraciones
- Servicios relacionados
- Precios
- Cómo funciona el mantenimiento del host dedicado de Amazon EC2
- Configuración del ajuste de mantenimiento de un host dedicado de Amazon EC2

Mantenimiento del host en comparación con la recuperación del host

En la tabla siguiente se muestran las principales diferencias entre la recuperación del host y el mantenimiento del host.

	Recuperación de host	Mantenimiento del host
Accesibilidad de la instancia	Inaccesible	Accesible
Estado de host dedicado	`under-assessment`	`permanent-failure`
Grupo de recursos de hosts	Compatible	No admitido

Para obtener más información sobre la recuperación de hosts, consulte Recuperación de hosts.

Consideraciones

- El mantenimiento del host está disponible en todas las Regiones de AWS, excepto en las regiones de China y AWS GovCloud (US) Regions.
- No se admite el mantenimiento del host en AWS Outposts, las zonas locales de AWS ni en las zonas de AWS Wavelength.
- El mantenimiento del host no se puede activar ni desactivar para los hosts que ya estén dentro de un grupo de recursos de hosts. Los hosts agregados a un grupo de recursos de host retienen su configuración de mantenimiento del host. Para obtener más información, consulte Grupos de recursos de hosts.
- El mantenimiento del host no se admite en los siguientes tipos de instancia, ya que tienen volúmenes raíz del almacén de instancias: C1, C3, D2, I2, M1, M2, M3, R3 y X1.

Servicios relacionados

El host dedicado tiene integrado AWS License Manager: realiza un seguimiento de las licencias en sus hosts dedicados de Amazon EC2 (solo se admite en regiones en las que AWS License Manager esté disponible). Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de AWS License Manager.

Debe tener suficientes licencias en su Cuenta de AWS para su nuevo host dedicado. Las licencias asociadas a su host degradado se liberan cuando el host se libera una vez finalizado el evento programado.

Precios

No hay cargos adicionales por usar el mantenimiento del host, pero se aplican los cargos de host dedicado habituales. Para obtener más información, consulte Precios de hosts dedicados de Amazon EC2.

Tan pronto como se inicie el mantenimiento del host, dejará de facturarse el host dedicado degradado. La facturación por el host dedicado de sustitución empieza solo cuando entra en el estado `available`.

Si el host dedicado degradado se facturaba con una tarifa bajo demanda, el host dedicado de reemplazo también se facturará con una tarifa bajo demanda. Si el host dedicado deteriorado tenía una reserva de host dedicado activa, esta se transferirá al host dedicado nuevo.

Cómo funciona el mantenimiento del host dedicado de Amazon EC2

Cuando se detecta una degradación en un host dedicado que está activado para el mantenimiento del host, se asigna automáticamente un host dedicado de reemplazo a su cuenta. El host dedicado de sustitución recibe un nuevo ID de host, pero conserva los mismos atributos que el host dedicado original, incluidos:

- Configuración de colocación automática
- Zona de disponibilidad
- Asociación de la reserva del host dedicado
- Afinidad de hosts
- Configuración de mantenimiento del host
- Configuración de recuperación del host
- Tipo de instancia
- Etiquetas

Después de asignar el host de reemplazo, las instancias se migran mediante el mantenimiento del host de migración en tiempo real o el mantenimiento del host basado en el reinicio, según la instancia.

Después de que el host degradado deja de tener instancias en ejecución, se libera permanentemente de la cuenta.

Mantenimiento del host de migración en tiempo real

Las instancias que requieren el mantenimiento del host de migración en tiempo real se migran automáticamente al host de reemplazo en un plazo de 24 horas, sin detenerse ni reiniciarse. Las instancias migradas retienen sus atributos actuales, que incluyen:

- ID de instancia
- Metadatos de instancia
- Asociaciones de volumen de EBS de Amazon
- Las direcciones IP elásticas y la dirección IP privada
- Los estados de memoria, CPU y red

Es posible que el rendimiento de algunos tamaños de instancia más grandes disminuya ligeramente durante la migración.

Una vez que las instancias se migren automáticamente al host de reemplazo, recibirá notificaciones por correo electrónico y al panel de AWS Health. Las notificaciones incluyen los identificadores de los hosts degradados y de reemplazo, información sobre las instancias que se migraron automáticamente mediante el mantenimiento del host de migración en tiempo real e información sobre las instancias restantes.

Mantenimiento del host basado en el reinicio

Las instancias que requieren un mantenimiento del host basado en el reinicio se programan para eventos programados de reinicio de la instancia durante 14 días a partir de la fecha de la notificación. Puede acceder a sus instancias en el host dedicado degradado antes del evento programado.

Puede reprogramar los eventos de reinicio para una fecha que esté a menos de 7 días de la fecha y hora originales del evento. Para obtener más información, consulte Reprogramar un evento programado para una instancia de EC2.

Amazon EC2 reserva automáticamente capacidad para esas instancias en el host de reemplazo. No puede ejecutar instancias en esta capacidad reservada.

La consola de Amazon EC2 muestra la capacidad reservada como capacidad utilizada. Puede parecer que las instancias se ejecutan tanto en el host degradado como en el host de reemplazo. Sin embargo, las instancias continuarán en ejecución solo en el host degradado hasta que se detengan o se migren a la capacidad reservada del host de reemplazo.

En la fecha y hora del evento programado, las instancias se detienen y reinician automáticamente a la capacidad reservada del host de reemplazo. Las instancias migradas retienen sus atributos actuales, que incluyen:

- ID de instancia
- Metadatos de instancia
- Asociaciones de volumen de EBS de Amazon
- Las direcciones IP elásticas y la dirección IP privada

Sin embargo, dado que las instancias se detienen y se reinician durante la migración, no retienen sus estados de memoria, CPU y red.

También puede detener y reiniciar estas instancias manualmente en cualquier momento antes del evento programado para migrarlas al host de reemplazo o a un host diferente. Es posible que tenga que modificar la afinidad de host de la instancia para reiniciarla en un host diferente. Si detiene una instancia antes del evento programado, la capacidad reservada del host de reemplazo se libera y queda disponible.

Estados de mantenimiento del host

Cuando un host se degrada, entra en el estado `permanent-failure`. No puede iniciar instancias en un host dedicado cuyo estado sea `permanent-failure`.

Después de asignar el host de reemplazo, este permanece en estado `pending` hasta que las instancias que admiten la migración en tiempo real del host se transfieran automáticamente desde el host degradado y hasta que se programen los eventos correspondientes para las instancias restantes. Después de completar este proceso, el host de reemplazo pasa al estado `available`.

Después de que el host de reemplazo pase al estado `available`, puede utilizarse de la misma manera que se utiliza cualquier otro host de la cuenta. Sin embargo, parte de la capacidad de instancias del host de reemplazo está reservada para las instancias que se deben migrar desde el host basado en el reinicio. No puede iniciar nuevas instancias en esta capacidad reservada.

Cuando el host degradado deje de tener instancias en ejecución, pasará al estado `released, permanent-failure` y se liberará permanentemente de la cuenta. Tenga en cuenta que el host y sus recursos permanecerán visibles en la consola durante un breve periodo.

Migración automática

Algunas instancias no se pueden migrar automáticamente al host de reemplazo.

Instancias con volúmenes raíz basadas en EBS

Para estas instancias, programamos los eventos de detención de instancias para que transcurran 28 días después de la fecha de la notificación. En la fecha y hora del evento programado, las instancias se detienen. Se recomienda detener manualmente la instancia al reiniciarla en el host de reemplazo o en un host diferente. Es posible que tenga que modificar la afinidad de host de la instancia para reiniciarla en un host diferente.

Instancias con un volumen raíz del almacén de instancias

Para estas instancias, programamos los eventos de retirada de instancias para que transcurran 28 días después de la fecha de la notificación. En la fecha y hora del evento programado, las

instancias se finalizan permanentemente. Se recomienda lanzar manualmente las instancias de reemplazo en el host de reemplazo y, a continuación, migrar los datos necesarios a las instancias de reemplazo antes del evento programado.

Las siguientes instancias tienen volúmenes raíz del almacén de instancias: C1, C3, D2, I2, M1, M2, M3, R3 y X1.

Puede acceder a sus instancias en el host dedicado degradado antes del evento programado.

Configuración del ajuste de mantenimiento de un host dedicado de Amazon EC2

Habilite el mantenimiento del host para garantizar que las instancias que se ejecutan en un host dedicado se recuperen automáticamente en un nuevo host dedicado durante un evento de mantenimiento programado.

Si deshabilita el mantenimiento del host, recibirá una notificación por correo electrónico para desalojar el host degradado y migrar manualmente sus instancias a otro host en un plazo de 28 días. Se asigna un host de reemplazo si tiene una reserva de host dedicado. Transcurridos 28 días, las instancias que se ejecutan en el host degradado finalizan y el host se libera automáticamente.

Console

Para habilitar el mantenimiento del host para su host dedicado

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Dedicated Hosts (Alojamientos dedicados).
3. Seleccione el host dedicado > Acciones > Modificar host.
4. Seleccione activar en el campo Mantenimiento del host.

Para deshabilitar el mantenimiento del host para su host dedicado

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Dedicated Hosts (Alojamientos dedicados).
3. Seleccione el host dedicado > Acciones > Modificar host.
4. Seleccione desactivar en el campo Mantenimiento del host.

AWS CLI

Para habilitar el mantenimiento del host para su host dedicado

Utilice el comando modify-hosts (modificar hosts).

```
aws ec2 modify-hosts \
    --host-maintenance on \
    --host-ids h-0d123456bbf78910d
```

Para deshabilitar el mantenimiento del host para su host dedicado

Utilice el comando modify-hosts (modificar hosts).

```
aws ec2 modify-hosts \
    --host-maintenance off \
    --host-ids h-0d123456bbf78910d
```

PowerShell

Para habilitar el mantenimiento del host para su host dedicado

Utilice el cmdlet Edit-EC2Host.

```
Edit-EC2Host `
    -HostMaintenance on `
    -HostId h-0d123456bbf78910d
```

Para deshabilitar el mantenimiento del host para su host dedicado

Utilice el cmdlet Edit-EC2Host.

```
Edit-EC2Host `
    -HostMaintenance off `
    -HostId h-0d123456bbf78910d
```

Monitorear el estado de sus hosts dedicados de Amazon EC2

Amazon EC2 monitoriza constantemente el estado de sus hosts dedicados. Las actualizaciones se comunican en la consola de Amazon EC2. Puede ver información acerca de un host dedicado utilizando los métodos siguientes.

Console

Para ver el estado de un host dedicado

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Dedicated Hosts (Alojamientos dedicados).
3. Localice el host dedicado en la lista y revise el valor en la columna State (Estado).

AWS CLI

Para ver el estado de un host dedicado

Utilice el comando describe-hosts.

```
aws ec2 describe-hosts --host-id h-012a3456b7890cdef
```

PowerShell

Para ver el estado de un host dedicado

Utilice el cmdlet Get-EC2Host.

```
Get-EC2Host -HostId h-012a3456b7890cdef
```

En la siguiente tabla se explican los posibles estados de host dedicado.

Estado	Descripción
`available`	AWS no ha detectado ningún problema con el host dedicado. No hay programada ninguna tarea de mantenimiento ni de reparación. Se pueden iniciar instancias en este host dedicado.
`released`	Se ha liberado el host dedicado. El ID de host ya no está en uso. Los hosts liberados no se pueden volver a usar.
`under-assessment`	AWS está estudiando un posible problema con el host dedicado. Si se debe realizar alguna acción, recibirá una notificación a través de la Consola de administración de AWS o de un correo electrónico. Con este estado, no se pueden iniciar instancias en un host dedicado.

Estado	Descripción
`pending`	El host dedicado no se puede utilizar para iniciar instancias nuevas. O bien está en proceso de modificación para admitir varios tipos de instancia o de recuperación del host.
`permanent-failure`	Se ha detectado un error no recuperable. Recibirá un aviso de expulsión a través de las instancias y por correo electrónico. Es posible que las instancias sigan funcionando. Si detiene o finaliza todas las instancias en un host dedicado con este estado, AWS retira el host. AWS no reinicia las instancias en este estado. Con este estado, no se pueden iniciar instancias en hosts dedicados.
`released-permanent-failure`	AWS continuamente inicia hosts dedicados que han presentado un error y que ya no tienen instancias de ejecución en ellos. El ID de host dedicado ya no está disponible para su uso.

Realice el seguimiento de los cambios en la configuración del host dedicado de Amazon EC2 mediante AWS Config

Puede usar AWS Config para registrar cambios en la configuración de hosts dedicados, así como para las instancias que se inician, detienen o finalizan en ellos. A continuación, puede usar la información capturada por AWS Config como fuente de datos para los informes de licencias.

AWS Config registra la información de configuración de los hosts dedicados y las instancias individualmente y empareja dicha información a través de relaciones. Existen tres condiciones para la generación de informes:

- AWS Config recording status (Estado de registro): cuando se encuentra On (Activado), AWS Config registra uno o más tipos de recursos de AWS, que pueden incluir hosts dedicados e instancias dedicadas. Para capturar la información necesaria para los informes de licencias, compruebe que los hosts y las instancias se están registrando con los siguientes campos.
- Host recording status (Estado de registro de host): si se establece en Enabled (Habilitado), se registra la información de configuración de los hosts dedicados.
- Instance recording status (Estado de registro de instancia): si se establece en Enabled (Habilitado), se registra la información de configuración de instancias dedicadas.

Si cualquiera de estas tres condiciones está deshabilitada, el icono en el botón Edit Config Recording (Editar registro de configuración) es de color rojo Para sacar el máximo beneficio de esta herramienta, asegúrese de que los tres métodos de registro estén habilitados. Cuando esto sucede, el icono es de color verde. Para editar esta configuración, elija Edit Config Recording (Editar registro de configuración). Se lo dirigirá a la página Set up AWS Config (Configurar) en la consola de AWS Config, donde podrá configurar AWS Config e iniciar el registro de los hosts, las instancias y los demás tipos de recursos admitidos. Para obtener más información, consulte Configuración de AWS Config mediante la consola en la guía para desarrolladores de AWS Config.

> **Note**
>
> AWS Config registra los recursos después de detectarlos, lo que podría tomar varios minutos.

Después de que AWS Config comienza a registrar cambios en la configuración de hosts e instancias, puede conseguir el historial de la configuración de cualquier host que haya asignado o liberado, y de cualquier instancia que haya iniciado, detenido o finalizado. Por ejemplo, en cualquier punto en el historial de configuración de un host dedicado, puede buscar cuántas instancias se han iniciado en ese host junto con el número sockets y núcleos que hay en el host. Para cualquiera de esas instancias, también puede buscar el ID de su Imagen de máquina de Amazon (AMI). Puede usar esta información para informar sobre licencias para su propio software enlazado al servidor que tiene licencia por socket o núcleo.

Para ver los historiales de configuración, use cualquiera de las siguientes formas:

- Mediante el uso de la consola de AWS Config. Para cada recurso registrado, puede ver una página de escala de tiempo que proporciona un historial con detalles de la configuración. Para ver esta página, elija el icono gris en la columna Config Timeline (Escala de tiempo de configuración) de la página Dedicated Hosts (Hosts dedicados). Para obtener más información, consulte Visualización de los detalles de la configuración en la consola de AWS Config en la guía para desarrolladores de AWS Config.
- Mediante la ejecución de comandos de la AWS CLI. Primero puede usar el comando list-discovered-resources para obtener una lista con todos los hosts e instancias. A continuación, puede usar el comando get-resource-config-history para obtener detalles de configuración de un host o una instancia para un intervalo de tiempo específico.

- Mediante el uso de la API de AWS Config en sus aplicaciones. Primero puede usar la acción ListDiscoveredResources para obtener una lista con todos los hosts e instancias. A continuación, puede usar la acción GetResourceConfigHistory para obtener detalles de configuración de un host o una instancia para un intervalo de tiempo específico.

Por ejemplo, para obtener una lista de todos sus hosts dedicados de AWS Config, ejecute un comando de la CLI como el siguiente.

```
aws configservice list-discovered-resources --resource-type AWS::EC2::Host
```

Para obtener el historial de configuración de un host dedicado desde AWS Config, ejecute un comando de la CLI como el siguiente.

```
aws configservice get-resource-config-history \
    --resource-type AWS::EC2::Instance \
    --resource-id i-1234567890abcdef0
```

Para administrar la configuración de AWS Config mediante la consola

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En la página Dedicated Hosts (Hosts dedicados), elija Edit Config Recording (Editar registro de configuración).
3. En la consola de AWS Config, siga los pasos indicados para activar el registro. Para obtener más información, consulte la sección sobre la Configuración de AWS Config mediante la consola.

Para obtener más información, consulte Visualización de los detalles de configuración en la consola de AWS Config.

Para activar AWS Config mediante la línea de comandos o API

- AWS CLI: Visualización de detalles de configuración (AWS CLI) en la Guía para desarrolladores de AWS Config.
- API de Amazon EC2: GetResourceConfigHistory.

Instancias dedicadas de Amazon EC2

De forma predeterminada, las instancias de EC2 se ejecutan en un equipo de tenencia compartida. Esto significa que varias cuentas de AWS pueden compartir el mismo hardware físico.

Las instancias dedicadas son instancias de EC2 que se ejecutan en hardware que está dedicado a una sola cuenta de AWS. Eso significa que las instancias dedicadas están aisladas físicamente en el hardware del host de las instancias que pertenecen a otras Cuentas de AWS, incluso si esas cuentas están vinculadas a la cuenta de un solo pagador. Sin embargo, las instancias dedicadas pueden compartir hardware con otras instancias de la misma Cuenta de AWS que no sean instancias dedicadas.

Las instancias dedicadas no proporcionan visibilidad ni control sobre la ubicación de las instancias, ni admiten la afinidad de host. Si detiene e inicia una instancia dedicada, es posible que no se ejecute en el mismo host. Del mismo modo, no puede dirigirse a un host específico en el que iniciar o ejecutar una instancia. Además, las instancias dedicadas ofrecen compatibilidad limitada con Traiga su propia licencia (BYOL).

Si necesita visibilidad y control sobre la ubicación de las instancias y una compatibilidad con BYOL más completa, considere la posibilidad de utilizar un host dedicado como alternativa. Las instancias dedicadas y los hosts dedicados se pueden utilizar para iniciar instancias de Amazon EC2 en servidores físicos dedicados. No hay diferencias de rendimiento, seguridad o físicas entre las instancias dedicadas y las instancias en hosts dedicados. Sin embargo, hay algunas diferencias clave entre ambos. En la siguiente tabla se enumeran algunas de las principales diferencias entre las instancias dedicadas y los hosts dedicados:

	Host dedicado	Dedicated Instance
Servidor físico dedicado	Servidor físico con capacidad de instancias totalmente dedicado a su uso.	Servidor físico que está dedicado a una sola cuenta de cliente.
Uso compartido de capacidad de instancias	Puede compartir la capacidad de instancias con otras cuentas.	No admitido
Facturación	Facturación por host	Facturación por instancia

	Host dedicado	Dedicated Instance
Visibilidad de sockets, núcleos e ID de host	Proporciona visibilidad del número de sockets y núcleos físicos	Sin visibilidad
Afinidad de instancia y host	Le permite implementar de forma coherente sus instancias en el mismo servidor físico a lo largo del tiempo	No admitido
Colocación de instancia dirigida	Proporciona visibilidad y control adicional sobre el modo en el que las instancias se colocan en un servidor físico	No admitido
Recuperación automática de instancia	Soportado. Para obtener más informaci ón, consulte Recuperación del host dedicado de Amazon EC2.	Compatible
Bring-Your-Own-License (BYOL)	Compatible	Compatibilidad parcial *
Reservas de capacidad	No admitido	Compatible

* Es posible utilizar Microsoft SQL Server con Movilidad de licencias a través de Software Assurance y licencias de Windows Virtual Desktop Access (VDA) con una instancia dedicada.

Para obtener más información, consulte Hosts dedicados de Amazon EC2.

Contenido

- Conceptos básicos de instancia dedicada
- Características admitidas
- Limitaciones de instancias dedicadas
- Precios de las instancias dedicadas

- Iniciar instancias dedicadas en una VPC con una tenencia predeterminada
- Para cambiar la tenencia de una instancia de EC2
- Cambio de la tenencia de la instancia de una VPC

Conceptos básicos de instancia dedicada

Una VPC puede tener una tenencia `default` o `dedicated`. De forma predeterminada, las VPC tienen una tenencia `default` y las instancias iniciadas en una VPC de tenencia `default` tienen una tenencia `default`. Para iniciar instancias dedicadas, haga lo siguiente:

- Cree una VPC con una tenencia `dedicated`, de manera que todas las instancias de la VPC se ejecuten como instancias dedicadas. Para obtener más información, consulte Iniciar instancias dedicadas en una VPC con una tenencia predeterminada.
- Cree una VPC con una tenencia `default` y especifique manualmente una tenencia `dedicated` para que las instancias se ejecuten como instancias dedicadas. Para obtener más información, consulte Iniciar instancias dedicadas en una VPC con una tenencia predeterminada.

Características admitidas

Las instancias dedicadas admiten las siguientes características e integraciones de servicios de AWS:

Características

- instancias reservadas
- Escalado automático
- Recuperación automática
- instancias de spot dedicado.
- Instancias de rendimiento ampliable

instancias reservadas

Para reservar capacidad para las instancias dedicadas, puede comprar reservas de capacidad o instancias reservadas dedicadas. Para obtener más información, consulte Información general sobre instancias reservadas para Amazon EC2 y Cómo reservar capacidad de computación con las reservas de capacidad bajo demanda de EC2.

Al comprar una instancia reservada dedicada, está adquiriendo la capacidad para iniciar una instancia dedicada por una cuota de uso muy reducida; el desglose de precios en el cargo por uso se aplica solo si inicia una instancia con tenencia dedicada. Cuando compra una instancia reservada con una tenencia predeterminada, solo se aplica a una instancia en ejecución con tenencia `default`; no se aplica a una instancia en ejecución con tenencia `dedicated`.

No puede utilizar el proceso de modificación para cambiar la tenencia de la instancia reservada una vez que la haya comprado. Sin embargo, se puede intercambiar una instancia reservada convertible por una instancia reservada convertible nueva con una tenencia diferente.

Escalado automático

Puede utilizar Amazon EC2 Auto Scaling para iniciar instancias dedicadas. Para obtener más información, consulte Crear una plantilla de lanzamiento mediante la configuración avanzada en la Guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling.

Recuperación automática

Puede configurar la recuperación automática para las instancias dedicadas que dejan de funcionar debido a un error de equipo subyacente o a un problema que requiera la intervención de AWS para la reparación. Para obtener más información, consulte Recuperación automática de instancia.

instancias de spot dedicado.

Puede ejecutar una instancia de Spot dedicada especificando la tenencia `dedicated` al crear la solicitud de instancia de Spot. Para obtener más información, consulte Inicialización en hardware de un solo inquilino.

Instancias de rendimiento ampliable

Puede aprovechar los beneficios que le brinda utilizar un hardware de tenencia dedicada con the section called “Instancias de rendimiento ampliable”. De forma predeterminada, las instancias dedicadas T3 se inician de modo ilimitado y proporcionan un nivel de referencia del rendimiento de la CPU. Además, pueden ampliarse hasta alcanzar un nivel de CPU superior cuando la carga de trabajo así lo requiera. El rendimiento de referencia de T3 y su capacidad de ampliación se controlan mediante créditos de CPU. Dada la naturaleza ampliable de los tipos de instancia T3, es recomendable monitorear cómo las instancias T3 utilizan los recursos de CPU del hardware dedicado para obtener el mejor rendimiento. Las instancias dedicadas T3 están pensadas para clientes con cargas de trabajo diversas que muestran un comportamiento aleatorio de la CPU, pero

que idealmente tienen un uso medio de la CPU igual o inferior a los usos de referencia. Para obtener más información, consulte the section called “Conceptos clave”.

Amazon EC2 dispone de sistemas para identificar y corregir la variabilidad en el rendimiento. Sin embargo, es posible que se produzca cierta variabilidad a corto plazo si se inician varias instancias dedicadas T3 que tienen patrones de utilización de CPU correlacionados. En el caso de estas cargas de trabajo que están correlacionadas o son más exigentes, recomendamos utilizar instancias dedicadas M5 o M5a en lugar de instancias dedicadas T3.

Limitaciones de instancias dedicadas

Tenga en cuenta las siguientes consideraciones al utilizar las instancias dedicadas:

- Algunos servicios de AWS o sus características no son compatibles con una VPC con la tenencia de instancia establecida en `dedicated`. Consulte la documentación respectiva del servicio para confirmar si existe alguna limitación.
- Algunos tipos de instancias no se pueden iniciar en una VPC con la tenencia de instancia establecida en `dedicated`. Para obtener más información sobre los tipos de instancias admitidos, consulte instancias dedicadas de Amazon EC2.
- Al iniciar una instancia dedicada con respaldo de Amazon EBS, el volumen de EBS no se ejecuta en un equipo de inquilino único.

Precios de las instancias dedicadas

El precio de las instancias dedicadas es distinto del precio de las instancias bajo demanda. Para obtener más información, consulte Instancias dedicadas de Amazon EC2.

Iniciar instancias dedicadas en una VPC con una tenencia predeterminada

Al crear una VPC, tiene la opción de especificar su tenencia de instancia. Si inicia una instancia en una VPC con una tenencia de instancia de `dedicated`, esta se ejecuta como una instancia dedicada en hardware exclusivo para su uso.

Para obtener más información acerca de la inicialización de una instancia con una tenencia `host`, consulte Iniciar instancias de Amazon EC2 en un host dedicado de Amazon EC2.

Para obtener más información sobre las opciones de tenencia de VPC, consulte Creación de una VPC en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Requisitos

- Seleccione un tipo de instancia compatible. Para obtener más información, consulte Instancias dedicadas de Amazon EC2.

Console

Para inicializar una instancia dedicada en una VPC de tenencia predeterminada

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione instancias y elija iniciar instancia.
3. En la sección Application and OS Images (Imágenes de aplicaciones y sistema operativo), seleccione una AMI en la lista.
4. En la sección Instance type (Tipo de instancia), seleccione un tipo de instancia para iniciarla.
5. En la sección Key pair (Par de claves), seleccione el par de claves para asociarlo con la instancia.
6. En la sección Advanced details (Detalles avanzados), en Tenancy (Tenencia), seleccione Dedicated (Dedicada).
7. Configure las opciones de instancia restantes según sea necesario. Para obtener más información, consulte Referencia de parámetros de configuración de instancias de Amazon EC2.
8. Seleccione iniciar instancia.

AWS CLI

Para establecer la opción de tenencia de la instancia durante la inicialización

Utilice el comando run-instances e incluya `Tenancy` con la opción `--placement`.

```
--placement Tenancy=dedicated
```

PowerShell

Para establecer la opción de tenencia de la instancia durante la inicialización

Utilice el cmdlet New-EC2Instance con el parámetro `-Placement_Tenancy`.

```
-Placement_Tenancy dedicated
```

Para cambiar la tenencia de una instancia de EC2

Puede cambiar la tenencia de una instancia detenida después de iniciarla. Los cambios que realice surtirán efecto la próxima vez que se inicie la instancia.

Como alternativa, puede cambiar la tenencia de su nube privada virtual (VPC). Para obtener más información, consulte the section called “Cambiar la propiedad de una VPC”.

Limitaciones

- No puede cambiar la tenencia de una instancia utilizando la Consola de administración de AWS.
- La instancia debe tener el estado `stopped`.
- Los detalles del sistema operativo de la instancia (y si SQL Server está instalado) influyen en las conversiones que se admiten. Para obtener más información sobre las rutas de conversión de tenencia disponibles para su instancia, consulte Tenancy conversion en la Guía del usuario de License Manager.
- En el caso de las instancias T3, debe iniciar la instancia en un host dedicado para poder utilizar una tenencia de `host`. No puede cambiar la tenencia de `host` a `dedicated` o `default`. Al intentar realizar uno de estos cambios de tenencia no admitidos, se produce el código de error `InvalidRequest`.

AWS CLI

Para modificar el valor de tenencia de la instancia

Utilice el comando modify-instance-placement.

```
aws ec2 modify-instance-placement \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --tenancy dedicated
```

PowerShell

Para modificar el valor de tenencia de la instancia

Utilice el cmdlet Edit-EC2InstancePlacement.

```
Edit-EC2InstancePlacement `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -Tenancy Dedicated
```

Cambio de la tenencia de la instancia de una VPC

Puede cambiar la tenencia de la instancia de una nube privada virtual (VPC) de `dedicated` a `default` después de crearla. La modificación de la tenencia de la instancia de una VPC no afecta a la tenencia de ninguna de las instancias existentes en la VPC. La siguiente vez que se inicia una instancia en la VPC, posee la tenencia `default`, a menos que se especifique otra durante la inicialización de la instancia.

Como alternativa, puede cambiar la tenencia de instancias específicas. Para obtener más información, consulte the section called “Para cambiar la propiedad de una instancia”.

Limitaciones

- No se puede cambiar la tenencia de la instancia de una VPC de `default` a `dedicated` después de crearla.
- No puede modificar la tenencia de instancia de la VPC con Consola de administración de AWS.

AWS CLI

Para modificar el atributo de tenencia de instancia de la VPC

Utilice el comando modify-vpc-tenancy. El único valor de tenencia admitido es `default`.

```
aws ec2 modify-vpc-tenancy \
    --vpc-id vpc-1234567890abcdef0 \
    --instance-tenancy default
```

PowerShell

Para modificar el atributo de tenencia de instancia de la VPC

Utilice el cmdlet Edit-EC2VpcTenancy. El único valor de tenencia admitido es `Default`.

```
Edit-EC2VpcTenancy `
    -VpcId vpc-1234567890abcdef0 `
```

```
    -InstanceTenancy Default
```

Reservas de capacidad bajo demanda y bloques de capacidad para ML

Las reservas de capacidad le permiten reservar capacidad de cómputo para las instancias de Amazon EC2 en una zona de disponibilidad específica. Existen dos tipos de reservas de capacidad para diferentes casos de uso.

Tipos de reservas de capacidad

- Reservas de capacidad bajo demanda
- bloques de capacidad para ML

Para organizar las reservas de capacidad en colecciones lógicas, consulte Grupos de recursos de reserva de capacidad.

A continuación, se indican algunos casos de uso frecuentes de las reservas de capacidad bajo demanda:

- Eventos de escalado: puede crear reservas de capacidad bajo demanda antes de los eventos críticos para la empresa para asegurarse de que pueda escalar cuando lo necesite.
- Requisitos normativos y recuperación de desastres: utilice reservas de capacidad bajo demanda para cumplir con los requisitos reglamentarios de alta disponibilidad y reserve capacidad en una zona de disponibilidad o región diferente para la recuperación de desastres.
- Compartir la capacidad no utilizada: Utilice las reservas de capacidad interrumpible para que la capacidad no utilizada esté disponible para otras cargas de trabajo de su cuenta sin dejar de mantener el control para recuperarla cuando sea necesario.

A continuación, se indican algunos casos de uso frecuentes de bloques de capacidad para ML:

- Entrenamiento y ajuste de modelos de machine learning (ML): obtenga acceso ininterrumpido a las instancias de GPU que reservó para completar el entrenamiento y el ajuste de los modelos de ML.
- Experimentos y prototipos de ML: ejecute experimentos y cree prototipos que requieran instancias de GPU durante periodos cortos.

Cuándo usar una reserva de capacidad bajo demanda

Utilice las reservas de capacidad bajo demanda si los requisitos de capacidad son estrictos y las cargas de trabajo empresariales críticas actuales o futuras requieren una garantía de capacidad. Con las reservas de capacidad bajo demanda, puede asegurarse de tener siempre acceso a la capacidad de Amazon EC2 que haya reservado durante el tiempo que la necesite.

Cuándo utilizar bloques de capacidad para ML

Use bloques de capacidad para ML cuando necesite asegurarse de tener acceso ininterrumpido a las instancias de GPU durante un periodo de tiempo definido a partir de una fecha futura. bloques de capacidad es un servicio ideal para entrenar y ajustar los modelos de ML, llevar a cabo experimentos cortos y gestionar los aumentos temporales de la demanda de inferencias en el futuro. Con bloques de capacidad, puede asegurarse de tener acceso a los recursos de la GPU en una fecha específica para ejecutar sus cargas de trabajo de ML.

Cómo reservar capacidad de computación con las reservas de capacidad bajo demanda de EC2

Las reservas de capacidad bajo demanda de Amazon EC2 permiten reservar capacidad de computación para las instancias de Amazon EC2 en una zona de disponibilidad específica por cualquier duración. Si tiene requisitos de capacidad estrictos para cargas de trabajo actuales o futuras críticas para la empresa que requieren cierto nivel de garantía de capacidad a corto o largo plazo, recomendamos que cree una reserva de capacidad para ayudar a garantizar que siempre tendrá acceso a la capacidad de Amazon EC2 cuando la necesite y durante el tiempo que la necesite.

Puede crear una reserva de capacidad en cualquier momento y decidir cuándo debe iniciarse. Puede solicitar una reserva de capacidad para uso inmediato o para una fecha futura.

- Si solicita una reserva de capacidad para uso inmediato, esta estará disponible de forma inmediata y sin ningún compromiso de tiempo. Puede modificar y cancelar la reserva de capacidad en cualquier momento para liberar la capacidad reservada y dejar de incurrir en gastos.
- Si se solicita una reserva de capacidad con fecha futura, se debe especificar cuándo se necesita la capacidad y durante cuánto tiempo se compromete a conservarla. En la fecha futura especificada, la reserva de capacidad estará disponible para su uso, y la facturación comenzará en ese momento. Durante el periodo de compromiso, no podrá reducir el recuento de instancias ni acortar el periodo de compromiso inicial. Se puede cancelar la reserva de capacidad, pero es posible que se aplique un cargo por cancelación en función de cuándo se la cancele. Una vez transcurrido el periodo de compromiso, se podrá modificar la reserva de capacidad de cualquier forma o cancelarla sin cargo.

Reservas de capacidad solo pueden usarlas instancias que coincidan con sus atributos. De forma predeterminada, las Reservas de capacidad coinciden de forma automática con las nuevas instancias e instancias en ejecución que tienen atributos coincidentes (tipo de instancia, plataforma, zona de disponibilidad y tenencia). Esto significa que cualquier instancia con atributos coincidentes se ejecuta automáticamente en la Reserva de capacidad. Sin embargo, también se puede dirigir a una Reserva de capacidad para cargas de trabajo específicas. Esto le permite controlar de manera explícita qué instancias pueden ejecutarse en esa capacidad reservada. También puede especificar que las instancias se ejecuten únicamente en una reserva de capacidad o en un grupo de recursos de reserva de capacidad.

> **Important**
>
> Las reservas de capacidad con fecha futura sirven para ayudar a lanzar y cubrir las instancias incrementales, no para cubrir las instancias en ejecución existentes. Si necesita cubrir instancias en ejecución existentes, utilice reservas de capacidad con inicio inmediato en su lugar.

Todas las instancias Amazon EC2 compatibles con atributos coincidentes (es decir, tipo de instancia, plataforma, zona de disponibilidad y tenencia) son aptas para ejecutarse en una Reserva de capacidad. Usted puede lanzar la instancia Amazon EC2 (instancias no administradas) o, en su nombre, un AWS servicio (instancias administradas). Esto es especialmente cierto en el caso de las reservas de capacidad abiertas, que coinciden automáticamente con cualquier instancia en ejecución que tenga atributos coincidentes. Por ejemplo, las instancias administradas lanzadas en su nombre por los siguientes servicios pueden ejecutarse en las reservas de capacidad que usted cree y administre.

- Amazon EC2 Auto Scaling
- Amazon ECS
- Amazon EKS
- Amazon EMR
- AWS Batch
- AWS Elastic Beanstalk
- AWS ParallelCluster
- AWS Parallel Computing Service (AWS PCS)

Contenido

- Conceptos para las reservas de capacidad de Amazon EC2
- Diferencias entre Reservas de capacidad, instancias reservadas y Savings Plans
- Plataformas admitidas
- Cuotas
- Limitaciones
- Precios y facturación de Reserva de capacidad
- Crear una Reserva de capacidad
- Ver el estado de una reserva de capacidad
- iniciar instancias en una Reserva de capacidad existente
- Modificar una reserva de capacidad activa
- Modificación de la configuración de la reserva de capacidad de una instancia
- Movimiento de la capacidad entre las reservas de capacidad
- Dividir capacidad de una reserva de capacidad existente
- Cancelar una Reserva de capacidad
- Utilización de reservas de capacidad con grupos con ubicación
- Reservas de capacidad en Local Zones
- Reservas de capacidad en zonas Wavelength
- Reservas de capacidad en AWS Outposts
- Reservas de capacidad compartidas
- Flotas de reservas de capacidad
- Supervisión de la utilización de las reservas de capacidad con las métricas de CloudWatch
- Supervisión de la infrautilización de la reserva de capacidad
- Supervisión de los cambios de estado de las reservas de capacidad con fecha futura
- Reservas de capacidad interrumpible

Conceptos para las reservas de capacidad de Amazon EC2

Los siguientes conceptos clave se aplican a las reservas de capacidad.

Temas

- Fecha y hora de inicio
- Fecha y hora de finalización
- Periodo de compromiso
- Evaluación de reserva de capacidad con fecha futura
- Atributos de reserva de capacidad
- Criterios de coincidencia de instancias

Fecha y hora de inicio

La fecha y hora de inicio determinan cuándo estará disponible la reserva de capacidad para su uso. Una reserva de capacidad puede comenzar inmediatamente o en una fecha futura.

- Si decide iniciar una reserva de capacidad de forma inmediata, la capacidad reservada estará disponible para su uso justo después de crearla, y la facturación comenzará tan pronto como la reserva alcance el estado activo. No se requiere asumir ningún compromiso de tiempo. Puede modificar la reserva de capacidad en cualquier momento para ajustarla a sus necesidades o cancelarla para liberar la capacidad y evitar gastos adicionales.
- Si elige iniciar una reserva de capacidad en una fecha futura, se debe especificar cuándo se necesitará la capacidad y durante cuánto tiempo se compromete a conservarla. En la fecha futura especificada, la reserva de capacidad estará disponible para su uso, y la facturación comenzará tan pronto como la reserva alcance el estado activo. El periodo de compromiso comenzará en el momento en que la reserva de capacidad se aprovisione en la cuenta. Durante este periodo, no se podrá reducir el recuento de instancias por debajo del compromiso inicial ni establecer una fecha de finalización anterior a la del periodo de compromiso. Se puede cancelar la reserva de capacidad, pero es posible que se aplique un cargo por cancelación en función de cuándo se la cancele. Para obtener más información, consulte Cancelar una Reserva de capacidad. Una vez que haya finalizado el periodo de compromiso, se puede modificar la reserva de capacidad libremente o cancelarla para liberar la capacidad reservada y dejar de incurrir en gastos.

Fecha y hora de finalización

La fecha y hora de finalización determinan cuándo concluye la reserva de capacidad y se libera la capacidad reservada de la cuenta. Puede configurar una reserva de capacidad de modo que finalice automáticamente en una fecha y hora específicas, o para que permanezca activa de manera indefinida hasta que la cancele manualmente.

Si configura una reserva de capacidad para que finalice automáticamente, caducará en el plazo de una hora a partir de la hora especificada. Por ejemplo, si especifica `5/31/2019, 13:30:55`, se garantiza que la reserva de capacidad finalizará entre las `13:30:55` y las `14:30:55` el `5/31/2019`.

Una vez que una reserva finalice, la capacidad reservada se liberará de la cuenta y ya no podrá destinar instancias a dicha reserva. Las instancias en ejecución en la capacidad reserva siguen ejecutándose de forma ininterrumpida. Si las instancias destinadas a una reserva de capacidad se detienen, no podrá reiniciarlas a menos que elimine la preferencia de destino hacia esa reserva de capacidad o las configure para que se destinen a una reserva de capacidad diferente. Para obtener más información, consulte Modificación de la configuración de la reserva de capacidad de una instancia.

Periodo de compromiso

El periodo de compromiso se aplica únicamente a las reservas de capacidad con fecha futura.

El periodo de compromiso es el periodo mínimo durante el que se compromete a mantener la reserva de capacidad con fecha futura en estado activo en la cuenta una vez que se haya aprovisionado. Puede mantener una reserva de capacidad con fecha futura durante más tiempo que el periodo de compromiso, pero nunca menos. Durante el periodo de compromiso, se aplican las siguientes restricciones:

- Se puede cancelar la reserva de capacidad durante el periodo de compromiso, pero es posible que se aplique una tasa de cancelación. Para obtener más información, consulte Cargos de cancelación.
- No se puede reducir el número de instancias por debajo del compromiso inicial, pero sí aumentarlo.
- No se puede configurar una reserva de capacidad para que finalice automáticamente durante el periodo de compromiso, pero sí posponer la fecha y hora de finalización durante este periodo.

Amazon EC2 utiliza el periodo de compromiso especificado para evaluar si la solicitud se puede admitir. La duración mínima del compromiso es de 14 días para la mayoría de tipos de instancia, o 12 semanas para las instancias U y X. Al evaluar una solicitud, Amazon EC2 podría determinar que se puede admitir con un periodo de compromiso más corto. En ese caso, Amazon EC2 programa la reserva de capacidad con fecha futura con ese periodo de compromiso más corto. Eso significará que tiene el compromiso de mantener la reserva de capacidad en la cuenta durante un período inferior al que solicitó inicialmente.

Evaluación de reserva de capacidad con fecha futura

Cuando se solicita una reserva de capacidad con fecha futura, Amazon EC2 evalúa la solicitud para determinar si se puede admitir en función de la disponibilidad de capacidad y el periodo de compromiso especificado. Por lo general, la evaluación se completa en un plazo de 5 días. Amazon EC2 tiene en cuenta varios factores al evaluar una solicitud:

- Suministro de capacidad previsto
- Periodo del compromiso
- La antelación con la que se solicita la reserva de capacidad en relación con la fecha de inicio
- El tamaño de la solicitud

Puede solicitar una reserva de capacidad con fecha futura con una antelación de entre 5 y 120 días. Le recomendamos que haga la solicitud con al menos 56 días (8 semanas) de antelación para que podamos atenderla mejor. La duración mínima del compromiso es de 14 días para la mayoría de tipos de instancia, o 12 semanas para las instancias U y X, y la cantidad mínima de instancias es de 32 vCPU.

La reserva de capacidad permanecerá en estado `assessing` mientras se evalúa la solicitud.

Si la solicitud se puede admitir, la reserva de capacidad cambia al estado `scheduled` y su entrega se programa para la fecha y hora solicitadas. El recuento total de instancias permanece en 0 mientras la reserva de capacidad se encuentre en estado `scheduled`. Una reserva de capacidad programada cambiará al estado `active` y estará disponible para su uso en la fecha solicitada.

Si una solicitud no se puede admitir, la reserva de capacidad pasará al estado `unsupported`. Las reservas de capacidad que no se admiten no se entregan.

Se puede cancelar una reserva de capacidad con fecha futura mientras se encuentre en el estado `assessing`, `scheduled` o `active`. Es posible que se aplique una tasa de cancelación. Para obtener más información, consulte Cancelar una Reserva de capacidad.

Para crear una reserva de capacidad con fecha futura, consulte Cómo crear una reserva de capacidad con fecha futura.

Atributos de reserva de capacidad

Al crear una reserva de capacidad, debe especificar los siguientes atributos:

- Zona de disponibilidad

- Tipo de instancia
- Plataforma (tipo de sistema operativo)
- Tenencia (`default` o `dedicated`)

Solo se pueden lanzar o ejecutar en la reserva de capacidad las instancias con atributos coincidentes.

Criterios de coincidencia de instancias

Los criterios de coincidencia de instancias, o elegibilidad de instancias, determinan qué instancias se pueden lanzar y ejecutar en la reserva de capacidad. Una reserva de capacidad puede tener uno de los siguientes criterios de coincidencia:

- Abiertos: la reserva de capacidad coincide automáticamente con todas las instancias que tienen atributos coincidentes (el tipo de instancia, la plataforma y la zona de disponibilidad). Las instancias nuevas y existentes con atributos coincidentes se ejecutan automáticamente en la reserva de capacidad sin necesidad de configuración adicional.
- Dirigidos: la reserva de capacidad solo acepta instancias que tienen atributos coincidentes (tipo de instancia, plataforma y zona de disponibilidad), y que se destinan explícitamente a la reserva de capacidad. La instancia se debe dirigir específicamente a la reserva de capacidad para lanzarse o ejecutarse en su capacidad reservada. Esto permite controlar de forma explícita qué instancias se pueden ejecutar en la capacidad reservada y ayuda a prevenir el uso no intencionado de dicha capacidad.

Cuando se solicita una reserva de capacidad con fecha futura, solo se pueden especificar criterios de coincidencia dirigidos. Esto garantiza que la capacidad entregada por la reserva de capacidad sea incremental o adicional a las instancias en ejecución o la capacidad reservada existentes en el momento de la entrega. Una vez que la reserva de capacidad esté activa en la cuenta, podrá cambiar los criterios de coincidencia de la instancia a “abierta” si es necesario. Sin embargo, tenga en cuenta que cualquier instancia coincidente se ejecutará automáticamente en la reserva de capacidad, lo que podría ocasionar un uso no intencionado de la capacidad e impedirle lanzar nuevas instancias para alcanzar el número total de instancias solicitadas.

Diferencias entre Reservas de capacidad, instancias reservadas y Savings Plans

En la siguiente tabla se indican las principales diferencias entre Reservas de capacidad, instancias reservadas y Savings Plans:

	Capacity Reservations	instancias reservadas de zona	instancias reservadas regionales	Savings Plans
Período	No se requiere ningún compromiso para las reservas de capacidad de uso inmediato. Se pueden crear, modificar y cancelar según sea necesario. En las reservas de capacidad con fecha futura, se establece una duración de compromiso durante la cual se compromete a mantener la capacidad en la cuenta. Se puede cancelar en cualquier momento; es posible que se aplique un cargo por cancelación durante la duración del compromiso.	Requiere un compromiso establecido de uno o tres años		
Beneficio de	Capacidad reservada en una zona de disponibilidad específica.		No hay capacidad reservada.	

	Capacity Reservations	instancias reservadas de zona	instancias reservadas regionales	Savings Plans
capacidad				
Descuento de facturación	No hay descuento de facturación. †	Proporciona un descuento de facturación.		
Límites de instancia	Se aplican instancia a petición límites por región.	El valor predeterminado es 20 por zona de disponibilidad. Puede solicitar un aumento del límite.	El valor predeterminado es 20 por región. Puede solicitar un aumento del límite.	Sin límite.

† Puede combinar las reservas de capacidad con Savings Plans o instancias reservadas regionales para recibir un descuento.

Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- Información general sobre instancias reservadas para Amazon EC2
- Guía de usuario de Savings Plans

Plataformas admitidas

Debe crear la reserva de capacidad con la plataforma adecuada para asegurarse de que se ajuste correctamente con sus instancias. Las reservas de capacidad admiten los siguientes valores para `platform`:

- Linux/UNIX
- Linux con SQL Server Standard
- Linux con SQL Server Web
- Linux con SQL Server Enterprise
- SUSE Linux

- Red Hat Enterprise Linux
- RHEL con SQL Server Standard
- RHEL con SQL Server Enterprise
- RHEL con SQL Server Web
- RHEL con HA
- RHEL con HA y SQL Server Standard
- RHEL con HA y SQL Server Enterprise
- Ubuntu Pro
- Windows
- Windows con SQL Server
- Windows con SQL Server Web
- Windows con SQL Server Standard
- Windows con SQL Server Enterprise

Para garantizar que una instancia se ejecute en una reserva de capacidad específica, la plataforma de la reserva de capacidad debe coincidir con la plataforma de la AMI utilizada para lanzar la instancia. Para las AMI de Linux, es importante comprobar si la plataforma de la AMI utiliza el valor general Linux/UNIX o un valor más específico como SUSE Linux.

Console

Para comprobar la plataforma de la AMI

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione AMIs.
3. Seleccione la AMI.
4. En la pestaña Detalles, observe el valor de Detalles de la plataforma.

AWS CLI

Para comprobar la plataforma de la AMI

Utilice el comando describe-images y compruebe el valor de `PlatformDetails`.

```
aws ec2 describe-images \
```

```
    --image-ids ami-0abcdef1234567890 \
    --query Images[*].PlatformDetails
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
[
    "Linux/UNIX"
]
```

PowerShell

Para comprobar la plataforma de la AMI

Utilice el cmdlet Get-EC2Image y compruebe el valor de `PlatformDetails`.

```
(Get-EC2Image -ImageId ami-0abcdef1234567890).PlatformDetails
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
Linux/UNIX
```

Cuotas

El número de instancias permitidas para la reserva de capacidad está basado en la cuota de instancia bajo demanda de su cuenta. Puede reservar capacidad para tantas instancias como permita esa cuota menos el número de instancias que ya se estén ejecutando.

Las reservas de capacidad en los estados `assessing`, `scheduled`, `pending`, `active` y `delayed` se tienen en cuenta para la cuota de instancias bajo demanda.

Limitaciones

Antes de crear Reservas de capacidad, recuerde las siguientes limitaciones y restricciones.

- Recuentos de Reservas de capacidad activas y sin utilizar hacia los límites de instancia a petición.
- No se pueden transferir reservas de capacidad de una cuenta de AWS a otra. Sin embargo, puede compartir reservas de capacidad con otras cuentas de AWS. Para obtener más información, consulte Reservas de capacidad compartidas.
- Los descuentos de facturación instancia reservada de zona no se aplican a las Reservas de capacidad.

- Las reservas de capacidad se pueden crear en grupos de ubicación en clúster. No se admiten los grupos de ubicación en particiones y distribución.
- Las Reservas de capacidad no se pueden usar con hosts dedicados. Las reservas de capacidad se pueden usar con instancias dedicadas.
- [Instancias de Windows] Las Reservas de capacidad no se pueden utilizar con Traiga su propia licencia (BYOL).
- [Instancias de Red Hat] Las reservas de capacidad se pueden utilizar con Traiga su propia licencia (BYOL).
- Reservas de capacidad no asegura que una instancia hibernada pueda reanudarse después de intentar iniciarla.
- Puede solicitar reservas de capacidad con fecha futura para una cantidad de instancias con un mínimo de 32 vCPU. Por ejemplo, si solicita una reserva de capacidad con fecha futura para instancias `m5.xlarge`, debe solicitar al menos 8 instancias (8 × m5.xlarge = 32 vCPU).
- Se pueden solicitar reservas de capacidad con fecha futura solo para tipos de instancia en las siguientes series: C, G, I, M, R, T, U y X.

Precios y facturación de Reserva de capacidad

En los temas de esta sección se da una visión general de los precios y la facturación de las reservas de capacidad.

Temas

- Precios
- Facturación
- Descuentos de facturación
- Cargos de cancelación en el informe de costos y usos 2.0
- Visualización de su factura

Precios

Las reservas de capacidad se cobrarán según la tarifa bajo demanda equivalente, independientemente de que ejecute instancias en la capacidad reservada o no, lo que incluye cualquier sobrecargo regional por instancias dedicadas. Si no utiliza la reserva, aparece como una reserva sin utilizar en su factura de Amazon EC2. Cuando se ejecuta una instancia que coincide con

los atributos de una reserva, se paga solo por la instancia, no por la reserva. No existen cargos por adelantado ni adicionales.

Por ejemplo, si crea una Reserva de capacidad para las instancias Linux 20 `m4.large` y ejecuta instancias Linux 15 `m4.large` en la misma zona de disponibilidad, se le cobrarán 15 instancias activas y 5 instancias sin usar en la reserva.

Los descuentos de facturación para los Savings Plans y las instancias reservadas regionales se aplican a las Reservas de capacidad. Para obtener más información, consulte Descuentos de facturación.

Para obtener más información, consulte Precios de Amazon EC2.

Facturación

La facturación comienza en cuanto se aprovisiona la reserva de capacidad en su cuenta, y continúa mientras esta permanece aprovisionada en su cuenta. En el caso de las reservas de capacidad con fecha futura, esto significa que la facturación comenzará solo después de que la reserva de capacidad se haya aprovisionado en la cuenta en la fecha futura solicitada.

Las reservas de capacidad se facturan por segundo, con un mínimo de 60 segundos. Esto significa que se le cobrará por horas parciales. Por ejemplo, si una reserva de capacidad permanece aprovisionada en su cuenta durante 24 horas y 15 minutos, se le cobrarán `24.25` horas de reserva.

En el siguiente ejemplo se muestra cómo se factura una Reserva de capacidad. La Reserva de capacidad se crea para una instancia Linux `m4.large`, que dispone de una tarifa bajo demanda de 0,10 USD por hora de uso. En este ejemplo, la reserva de capacidad se aprovisiona en la cuenta durante cinco horas. La Reserva de capacidad está sin utilizar durante la primera hora, por lo que se cobrará una hora sin utilizar en la tarifa bajo demanda estándar del tipo de instancia `m4.large`. Desde la segunda hora a la quinta, una instancia `m4.large`ocupa la Reserva de capacidad. Durante este tiempo, la Reserva de capacidad no acumula cargos y se factura en la cuenta la instancia `m4.large` que la ocupa. En la sexta hora, la Reserva de capacidad se cancela y la instancia `m4.large` se ejecuta normalmente fuera de la capacidad reservada. Esa hora se cobra con la tarifa bajo demanda del tipo de instancia `m4.large`.

Hour	1	2	3	4	5	6	Total cost
Unused Capacity Reservation	$0.10	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	**$0.10**
On-demand Instance Usage	$0.00	$0.10	$0.10	$0.10	$0.10	$0.10	**$0.50**
Hourly cost	**$0.10**	**$0.10**	**$0.10**	**$0.10**	**$0.10**	**$0.10**	**$0.60**

Descuentos de facturación

Los descuentos de facturación para los Savings Plans y las instancias reservadas regionales se aplican a las Reservas de capacidad. AWS aplica automáticamente estos descuentos a las Reservas de capacidad que tienen atributos coincidentes. Cuando una instancia usa una Reserva de capacidad, el descuento se aplica a la instancia. Los descuentos se aplican preferentemente a las instancias en uso antes que a las Reservas de capacidad sin utilizar.

Los descuentos de facturación de instancias reservadas de zona no se aplican a las Reservas de capacidad.

Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- Información general sobre instancias reservadas para Amazon EC2
- Guía de usuario de Savings Plans
- Opciones de facturación y compra

Cargos de cancelación en el informe de costos y usos 2.0

Si se cancela una reserva de capacidad con fecha futura y se aplica un cargo por cancelación, el cargo aparece en su informe de costos y usos (CUR) 2.0 de AWS. Para obtener más información sobre las columnas de reserva de capacidad en CUR 2.0, consulte las columnas de reserva de capacidad. En las siguientes tablas, se muestra cómo aparecen las líneas de reserva de capacidad antes y después de la cancelación.

Valores de CUR 2.0 para una reserva activa

capacity_reservation_capacity_reservation_status	line_item_usage_type	Qué representa
`Reserved`	Reserva	Capacidad reservada total
`Used`	BoxUsage	Instancias iniciadas
`Unused`	UnusedBox	Capacidad inactiva

Valores de CUR 2.0 después de una cancelación

capacity_reservation_capacity_reservation_status	line_item_usage_type	Qué representa
`Cancelling`	Reserva	Capacidad cancelada
`Cancelling`	UnusedBox	Cargos de cancelación

Visualización de su factura

Puede revisar los cargos y tarifas aplicados a su cuenta en la consola de Administración de facturación y costos de AWS.

- El Dashboard (Panel) muestra un resumen de gastos de la cuenta.
- En la página Bills (Facturas), en Details (Detalles), amplíe la sección Elastic Compute Cloud y la región para obtener información sobre la facturación de las Reservas de capacidad.

Puede ver los cargos online o puede descargar un archivo CSV. Para obtener más información, consulte Partidas de reserva de capacidad.

Crear una Reserva de capacidad

Puede crear una reserva de capacidad en cualquier momento para asegurarse de tener capacidad de computación disponible en una zona de disponibilidad específica. Una reserva de capacidad puede comenzar inmediatamente o en una fecha futura. La capacidad estará disponible para su uso únicamente después de que la reserva de capacidad alcance el estado `active`.

> **Note**
>
> Si crea una reserva de capacidad con criterios de coincidencia de instancias `open` y tiene instancias en ejecución con atributos coincidentes al momento de la activación de la reserva de capacidad, estas instancias se ejecutarán automáticamente en la capacidad reservada. Para evitarlo, utilice criterios de coincidencia de instancias `targeted`. Para obtener más información, consulte Criterios de coincidencia de instancias.

Su solicitud para crear una Reserva de capacidad puede fallar si se cumple una de las siguientes:

- Amazon EC2 no tiene suficiente capacidad para llevar a cabo la solicitud. Puede volver a intentarlo más tarde, probar con una zona de disponibilidad distinta o realizar una solicitud inferior. Si su aplicación es flexible en cuanto a los tamaños y tipos de instancia, intente usar atributos de instancia diferentes.
- La cantidad solicitada supera el límite de instancia a petición para la familia de instancias seleccionada. Incremente su límite de instancia a petición para la familia de instancias e inténtelo de nuevo. Para obtener más información, consulte Cuotas de las instancias bajo demanda.

Temas

- Cómo crear una reserva de capacidad para uso inmediato
- Cómo crear una reserva de capacidad con fecha futura

Cómo crear una reserva de capacidad para uso inmediato

Puede crear una reserva de capacidad para uso inmediato.

Console

Para crear una reserva de capacidad

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Elija Reservas de capacidad y, a continuación, elija Create Reserva de capacidad (Crear Reserva de capacidad).
3. Configure los siguientes ajustes en la sección Detalles de la instancia.
    a. Tipo de instancia: el tipo de instancia para el que desea reservar capacidad.
    b. Plataforma: el sistema operativo para las instancias. Para obtener más información, consulte Plataformas admitidas.
    c. Zona de disponibilidad: la zona de disponibilidad en la que se reservará la capacidad.
    d. Tenencia: el tipo de tenencia que se utilizará para la capacidad reservada. Elija Predeterminado para reservar capacidad en hardware compartido o Dedicado para reservar capacidad en hardware dedicado a la cuenta.
    e. (Opcional) ARN de grupo de ubicación: el ARN del grupo con ubicación en clúster en el que se debe crear la reserva de capacidad. Para obtener más información, consulte Utilización de reservas de capacidad con grupos con ubicación.

f. Recuento total de instancias: la cantidad de instancias para las cuales se debe reservar capacidad. Si especifica una cantidad que excede la cuota restante de instancias bajo demanda para el tipo de instancia seleccionado, se producirá un error en la solicitud.

4. Configure los siguientes ajustes en la sección Reservation details (Detalles de la reserva):

   a. Inicio de la reserva de capacidad: elija inmediatamente.

   b. Finalización de la reserva de capacidad: elija una de las siguientes opciones:

      - Manualmente: reserve la capacidad hasta que la cancele de forma explícita.
      - Tiempo específico: cancele la reserva de capacidad automáticamente en la hora y fecha especificadas.

   c. Adecuación de la instancia: elija una de las siguientes opciones.

      - abiertos (valor predeterminado): la reserva de capacidad coincide con cualquier instancia que tenga atributos coincidentes (tipo de instancia, plataforma, zona de disponibilidad y tenencia). Si inicia una instancia con atributos coincidentes, se coloca en la capacidad reservada automáticamente.
      - dirigidos: la reserva de capacidad solo acepta instancias que tengan atributos coincidentes (tipo de instancia, plataforma, zona de disponibilidad y tenencia), y que se destinan explícitamente a la reserva.

5. Seleccione Crear.

AWS CLI

Para crear una reserva de capacidad

Utilice el comando create-capacity-reservation (crear reserva de capacidad).

```
aws ec2 create-capacity-reservation \
    --availability-zone az_name \
    --instance-type instance_type \
    --instance-count number_of_instances \
    --instance-platform operating_system \
    --instance-match-criteria open|targeted
```

PowerShell

Para crear una reserva de capacidad

Utilice el cmdlet Add-EC2CapacityReservation.

```
Add-EC2CapacityReservation `
    -AvailabilityZone az_name `
    -InstanceType instance_type `
    -InstanceCount number_of_instances `
    -InstancePlatform operating_system `
    -InstanceMatchCriterion open|targeted
```

Cómo crear una reserva de capacidad con fecha futura

Solicite una reserva de capacidad con fecha futura si requiere que la capacidad reservada esté disponible en una fecha y hora específicas en el futuro.

Después de solicitar una reserva de capacidad con fecha futura, la solicitud se someterá a una evaluación para determinar si se puede admitir. Para obtener más información, consulte Evaluación de reserva de capacidad con fecha futura.

Consideraciones

- Se pueden solicitar reservas de capacidad con fecha futura solo para tipos de instancia en las siguientes series: C, G, I, M, R, T, U y X.
- Puede solicitar reservas de capacidad con fecha futura para una cantidad de instancias con un mínimo de 32 vCPU. Por ejemplo, si solicita una reserva de capacidad con fecha futura para instancias `m5.xlarge`, debe solicitar capacidad para al menos 8 instancias (8 × m5.xlarge = 32 vCPU).
- Puede solicitar una reserva de capacidad con fecha futura con una antelación de entre 5 y 120 días. Recomendamos solicitarla con al menos 56 días (8 semanas) de antelación para aumentar las posibilidades de que se admita.
- La duración mínima del compromiso es de 14 días para las instancias C, G, I, M, R y T. Para las instancias U y X, la duración mínima del compromiso es de 12 semanas.

Console

Para crear una reserva de capacidad

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2. Elija Reservas de capacidad y, a continuación, elija Create Reserva de capacidad (Crear Reserva de capacidad).
3. Configure los siguientes ajustes en la sección Detalles de la instancia.

   a. Tipo de instancia: el tipo de instancia para el que desea reservar capacidad.
   b. Plataforma: el sistema operativo para las instancias. Para obtener más información, consulte Plataformas admitidas.
   c. Zona de disponibilidad: la zona de disponibilidad en la que se reservará la capacidad.
   d. Tenencia: el tipo de tenencia que se utilizará para la capacidad reservada. Elija Predeterminado para reservar capacidad en hardware compartido o Dedicado para reservar capacidad en hardware dedicado a la cuenta.
   e. Recuento total de instancias: la cantidad de instancias para las cuales se debe reservar capacidad. Si especifica una cantidad que excede la cuota restante de instancias bajo demanda para el tipo de instancia seleccionado, se producirá un error en la solicitud.
4. Configure los siguientes ajustes en la sección Reservation details (Detalles de la reserva):

   a. Inicio de la reserva de capacidad: elija a una hora específica.
   b. Fecha de inicio: especifique la fecha y la hora en las que la reserva de capacidad debe estar disponible para su uso. Para obtener más información, consulte Fecha y hora de inicio.
   c. Periodo del compromiso: especifique la duración mínima durante la que se compromete a conservar la reserva de capacidad una vez entregada. Para obtener más información, consulte Periodo de compromiso.
   d. Finalización de la reserva de capacidad: elija una de las siguientes opciones:

      - Al cancelarla: mantenga la capacidad reservada hasta que decida cancelarla de forma explícita.
      - Tiempo específico: cancele la reserva de capacidad automáticamente en la hora y fecha especificadas.
5. Seleccione Crear.

AWS CLI

Para crear una reserva de capacidad

Utilice el comando create-capacity-reservation (crear reserva de capacidad).

```
aws ec2 create-capacity-reservation \
    --availability-zone az_name \
    --instance-type instance_type \
    --instance-count number_of_instances \
    --instance-platform operating_system \
    --instance-match-criteria targeted \
    --delivery-preference incremental \
    --commitment-duration commitment_in_seconds \
    --start-date YYYY-MMDDThh:mm:ss.sssZ
```

PowerShell

Para crear una reserva de capacidad

Utilice el cmdlet Add-EC2CapacityReservation.

```
Add-EC2CapacityReservation `
    -AvailabilityZone az_name `
    -InstanceType instance_type `
    -InstanceCount number_of_instances `
    -InstancePlatform operating_system `
    -InstanceMatchCriterion targeted `
    -DeliveryPreference incremental `
    -CommitmentDuration commitment_in_seconds `
    -StartDate  YYYY-MMDDThh:mm:ss.sssZ
```

Ver el estado de una reserva de capacidad

Amazon EC2 supervisa constantemente el estado de sus reservas de capacidad.

Debido al modelo de consistencia final que siguen las API de Amazon EC2, después de crear una reserva de capacidad, el estado de la reserva de capacidad puede tardar hasta 5 minutos en reflejar que es `active`. Durante este tiempo, la reserva de capacidad puede permanecer en el estado `pending`. Sin embargo, es posible que ya esté disponible para su uso, en cuyo caso los intentos de lanzar instancias en la reserva de capacidad tendrían éxito.

Console

Para ver sus reservas de capacidad

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2. En el panel de navegación, seleccione Reservas de capacidad.
3. Seleccione la reserva de capacidad.

AWS CLI

Para describir sus reservas de capacidad

Utilice el comando describe-capacity-reservations:

Por ejemplo, el comando siguiente describe todas las Reservas de capacidad.

```
aws ec2 describe-capacity-reservations
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "CapacityReservations": [
        {
            "CapacityReservationId": "cr-1234abcd56EXAMPLE",
            "EndDateType": "unlimited",
            "AvailabilityZone": "eu-west-1a",
            "InstanceMatchCriteria": "open",
            "Tags": [],
            "EphemeralStorage": false,
            "CreateDate": "2019-08-16T09:03:18.000Z",
            "AvailableInstanceCount": 1,
            "InstancePlatform": "Linux/UNIX",
            "TotalInstanceCount": 1,
            "State": "active",
            "Tenancy": "default",
            "EbsOptimized": true,
            "InstanceType": "a1.medium",
            "PlacementGroupArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:placement-
group/MyPG"
        },
        {
            "CapacityReservationId": "cr-abcdEXAMPLE9876ef",
            "EndDateType": "unlimited",
            "AvailabilityZone": "eu-west-1a",
            "InstanceMatchCriteria": "open",
            "Tags": [],
            "EphemeralStorage": false,
```

```
            "CreateDate": "2019-08-07T11:34:19.000Z",
            "AvailableInstanceCount": 3,
            "InstancePlatform": "Linux/UNIX",
            "TotalInstanceCount": 3,
            "State": "cancelled",
            "Tenancy": "default",
            "EbsOptimized": true,
            "InstanceType": "m5.large"
        }
    ]
}
```

PowerShell

Para describir una reserva de capacidad

Utilice el cmdlet Get-EC2CapacityReservation.

```
Get-EC2CapacityReservation `
    -CapacityReservationId cr-1234abcd56EXAMPLE
```

Estados de reservas de capacidad

Las reservas de capacidad tienen los siguientes estados posibles.

Estado	Descripción
`active`	la capacidad está disponible y se puede utilizar.
`expired`	La reserva de capacidad expiró automáticamente en la fecha y hora especificadas en la solicitud. La capacidad reservada ya no está disponible para su uso.
`cancelled`	La reserva de capacidad se canceló. La capacidad reservada ya no está disponible para su uso.
`pending`	La solicitud de reserva de capacidad es correcta, pero el aprovisio namiento de capacidad aún está pendiente.
`failed`	Se produjo un error en la solicitud de reserva de capacidad. Se puede producir un error en la solicitud debido a parámetros de solicitud no

Estado	Descripción
	válidos, restricciones de capacidad o restricciones del límite de instancia s. Puede ver una solicitud fallida durante 60 minutos.
`scheduled`	(Solo reservas de capacidad con fecha futura) La solicitud de reserva de capacidad con fecha futura fue aprobada, y su entrega está programada para la fecha de inicio solicitada.
`assessing`	(Solo reservas de capacidad con fecha futura) Amazon EC2 está en proceso de evaluar la solicitud de reserva de capacidad con fecha futura. Para obtener más información, consulte Evaluación de reserva de capacidad con fecha futura.
`delayed`	(Solo reservas de capacidad con fecha futura) Amazon EC2 ha sufrido un retraso en el aprovisionamiento de la reserva de capacidad con fecha futura solicitada. Amazon EC2 no puede entregar la capacidad solicitada en la fecha y hora de inicio especificadas.
`unsupported`	(Solo reservas de capacidad con fecha futura) Amazon EC2 no puede admitir la solicitud de reserva de capacidad con fecha futura debido a limitaciones de capacidad. Puede ver las solicitudes no admitidas durante 30 días. La reserva de capacidad no se entregará.
`cancelling`	(Solo reservas de capacidad con fecha futura) La reserva de capacidad se cancela. Se ha liberado la capacidad, pero los cargos se mantienen vigentes hasta el final del período de compromiso reducido. La reserva de capacidad pasa a `cancelled` cuando finaliza el compromiso. Para obtener más información, consulte Cargos de cancelación.

iniciar instancias en una Reserva de capacidad existente

Solo puede lanzar una instancia en una reserva de capacidad que:

- Tenga atributos coincidentes (tipo de instancia, plataforma, zona de disponibilidad y tenencia)
- Tenga suficiente capacidad disponible
- Está en estado `active`

Al iniciar una instancia, puede especificar si desea iniciar la instancia en cualquier Reserva de capacidad open, en una Reserva de capacidad determinada o en un grupo de Reservas de capacidad.

También puede configurar la instancia para evitar la ejecución en una Reserva de capacidad, incluso si tiene una Reserva de capacidad open que tiene atributos coincidentes y capacidad disponible.

la inicialización de una instancia en una Reserva de capacidad reduce su capacidad disponible por número de instancias iniciadas. Por ejemplo, si inicia tres instancias, la capacidad disponible de la Reserva de capacidad se reduce en tres.

Console

Para lanzar instancias en una reserva de capacidad existente

1. Siga el procedimiento para iniciar una instancia, pero no la lance hasta que haya completado los siguientes pasos para especificar la configuración del grupo con ubicación y la reserva de capacidad.
2. Expanda Detalles avanzados y haga lo siguiente:

   a. En Grupo de ubicación, seleccione el grupo con ubicación en clúster en el que se iniciará la instancia.

   b. Para Capacity Reservation (Reserva de capacidad), elija una de las siguientes opciones en función de la configuración de la reserva de capacidad:

      - Ninguna: impide que las instancias se lancen en un reserva de capacidad. Las instancias se ejecutan en capacidad bajo demanda.
      - Abierta: inicia la instancia en cualquier reserva de capacidad que tenga los atributos coincidentes y capacidad suficiente para la cantidad de instancias seleccionadas. Si no hay Reserva de capacidad coincidentes con suficiente capacidad, la instancia se inicia en capacidad bajo demanda.
      - Especificar reserva de capacidad: lanza las instancias en la reserva de capacidad seleccionada. Si la Reserva de capacidad seleccionada no tiene suficiente capacidad para la cantidad de instancias seleccionadas, la inicialización de la instancia produce un error.
      - Especificar grupo de recursos de reserva de capacidad: lanza las instancias en cualquier reserva de capacidad del grupo seleccionado que tenga atributos coincidentes y capacidad disponible. Si el grupo seleccionado no tiene una Reserva

de capacidad con atributos coincidentes y capacidad disponible, las instancias se inician en capacidad bajo demanda.

- Especificar únicamente la reserva de capacidad: lanza las instancias en una reserva de capacidad. Si no se especifica un ID de reserva de capacidad, las instancias se lanzarán en una reserva de capacidad abierta. Si no hay capacidad disponible, no se lanzarán las instancias.
- Especificar únicamente el grupo de recursos de reserva de capacidad: lanza las instancias en una reserva de capacidad perteneciente a un grupo de recursos de reserva de capacidad. Si no se especifica el ARN de un grupo de recursos de reserva de capacidad, las instancias se lanzan en una reserva de capacidad abierta. Si no hay capacidad disponible, no se lanzarán las instancias.

3. En el panel Resumen, revise la configuración de la instancia y, a continuación, elija Iniciar instancia.

AWS CLI

Para lanzar una instancia en una reserva de capacidad existente

Utilice el comando run-instances y especifique la opción `--capacity-reservation-specification`.

En el siguiente ejemplo se inicia una instancia en cualquier reserva de capacidad abierta con atributos coincidentes y capacidad disponible:

```
aws ec2 run-instances \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --count 1 \
    --instance-type t2.micro \
    --key-name my-key-pair \
    --subnet-id subnet-0abcdef1234567890 \
    --capacity-reservation-specification CapacityReservationPreference=open
```

En el siguiente ejemplo se inicia una instancia `targeted` en una reserva de capacidad:

```
aws ec2 run-instances \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --count 1 \
    --instance-type t2.micro \
    --key-name my-key-pair \
```

```
    --subnet-id subnet-0abcdef1234567890 \
    --capacity-reservation-specification \
        CapacityReservationTarget={CapacityReservationId=cr-1234abcd56EXAMPLE}
```

En el siguiente ejemplo se inicia una instancia en un grupo especificado de reserva de capacidad:

```
aws ec2 run-instances \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --count 1 \
    --instance-type t2.micro \
    --key-name my-key-pair \
    --subnet-id subnet-0abcdef1234567890 \
    --capacity-reservation-specification \

 CapacityReservationTarget={CapacityReservationResourceGroupArn=arn:aws:resource-
groups:us-west-2:123456789012:group/my-cr-group}
```

En el siguiente ejemplo, se lanza una instancia únicamente en una reserva de capacidad. Dado que no especifica un ID de reserva de capacidad, la instancia se lanza en cualquier reserva de capacidad abierta con atributos coincidentes y capacidad disponible:

```
aws ec2 run-instances \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --count 1 \
    --instance-type t2.micro \
    --key-name my-key-pair \
    --subnet-id subnet-0abcdef1234567890 \
    --capacity-reservation-specification \
        CapacityReservationPreference=capacity-reservations-only
```

En el siguiente ejemplo, se lanza una instancia únicamente en una reserva de capacidad específica. Si no hay capacidad disponible en la reserva de capacidad especificada, la instancia no se lanza.

```
aws ec2 run-instances \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --count 1 \
    --instance-type t2.micro \
    --key-name my-key-pair \
    --subnet-id subnet-0abcdef1234567890 \
    --capacity-reservation-specification \
        CapacityReservationPreference=capacity-reservations-only \
```

```
        CapacityReservationTarget={CapacityReservationId=cr-1234abcd56EXAMPLE}
```

PowerShell

Para lanzar una instancia en una reserva de capacidad existente

Utilice el cmdlet New-EC2Instance.

En el siguiente ejemplo se inicia una instancia en cualquier reserva de capacidad abierta con atributos coincidentes y capacidad disponible:

```
New-EC2Instance `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -InstanceType t2.micro `
    -KeyName "my-key-pair" `
    -SubnetId subnet-0abcdef1234567890 `
    -CapacityReservationSpecification_CapacityReservationPreference "open"
```

En el siguiente ejemplo se inicia una instancia `targeted` en una reserva de capacidad:

```
New-EC2Instance `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -InstanceType t2.micro `
    -KeyName "my-key-pair" `
    -SubnetId subnet-0abcdef1234567890 `
    -CapacityReservationTarget_CapacityReservationId cr-1234abcd56EXAMPLE
```

En el siguiente ejemplo se inicia una instancia en un grupo especificado de reserva de capacidad:

```
New-EC2Instance `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -InstanceType t2.micro `
    -KeyName "my-key-pair" `
    -SubnetId subnet-0abcdef1234567890 `
    -CapacityReservationTarget_CapacityReservationResourceGroupArn `
        "arn:aws:resource-groups:us-west-2:123456789012:group/my-cr-group"
```

En el siguiente ejemplo, se lanza una instancia únicamente en una reserva de capacidad. Dado que no especifica un ID de reserva de capacidad, la instancia se lanza en cualquier reserva de capacidad abierta con atributos coincidentes y capacidad disponible:

```
New-EC2Instance `
```

```
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -InstanceType t2.micro `
    -KeyName "my-key-pair" `
    -SubnetId subnet-0abcdef1234567890 `
    -CapacityReservationSpecification_CapacityReservationPreference "capacity-
reservations-only"
```

En el siguiente ejemplo, se lanza una instancia únicamente en una reserva de capacidad específica. Si no hay capacidad disponible en la reserva de capacidad especificada, la instancia no se lanza.

```
New-EC2Instance `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -InstanceType t2.micro `
    -KeyName "my-key-pair" `
    -SubnetId subnet-0abcdef1234567890 `
    -CapacityReservationSpecification_CapacityReservationPreference "capacity-
reservations-only" `
    -CapacityReservationTarget_CapacityReservationId cr-1234abcd56EXAMPLE
```

Modificar una reserva de capacidad activa

Si tiene una reserva de capacidad existente que no es adecuada para la carga de trabajo que necesita la capacidad, puede modificar la cantidad de instancias, los requisitos que debe cumplir la instancia (`open` o `targeted`) y la hora de finalización (`At specific time` o `Manually`). Si especifica una nueva cantidad de instancias que supera el límite de instancias bajo demanda restante para el tipo de instancia seleccionada, se producirá un error en la actualización.

Las modificaciones permitidas dependen del estado de la reserva de capacidad:

- Estados `assessing` o `scheduled`: únicamente puede modificar las etiquetas.
- Estado `pending`: no puede modificar la reserva de capacidad de ninguna manera.
- Estado `active`, pero aún dentro del periodo del compromiso: no puede reducir la cantidad de instancias por debajo de la cantidad a la que se comprometió ni establecer una fecha de finalización anterior al periodo del compromiso. Se permite realizar cualquier otra modificación.
- Estado `active` sin periodo de compromiso o si el periodo de compromiso ya concluyó: todas las modificaciones están permitidas.
- Estados `expired`, `cancelled`, `unsupported` o `failed`: no puede modificar la reserva de capacidad de ninguna manera.

Consideraciones

- No podrá cambiar el tipo de instancia, la plataforma, la zona de disponibilidad ni la tenencia después de la creación. Si necesita modificar cualquiera de estos atributos, le recomendamos cancelar la reserva y, a continuación, crear una nueva con los atributos obligatorios.
- Si modifica una reserva de capacidad existente mediante el cambio de los requisitos que debe cumplir la instancia de `targeted` a `open`, las instancias en ejecución que coincidan con los atributos de la reserva de capacidad, tengan el parámetro `CapacityReservationPreference` establecido en `open` y aún no se encuentren en ejecución en la reserva de capacidad, utilizarán automáticamente la reserva de capacidad modificada.
- Para cambiar los requisitos que debe cumplir la instancia, la reserva de capacidad debe estar completamente inactiva (sin uso), ya que Amazon EC2 no puede modificar los requisitos de las instancias cuando están en ejecución dentro de la reserva.

Console

Para modificar una reserva de capacidad

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Elija Reservas de capacidad, seleccione la Reserva de capacidad que modificar y, a continuación, elija Edit (Editar).
3. Modifique las opciones de Capacidad total, Finaliza la reserva de capacidad o Requisitos de instancia según sea necesario y seleccione Guardar.

AWS CLI

Para modificar una reserva de capacidad

Utilice el comando modify-capacity-reservation. En el siguiente ejemplo, se modifica la reserva de capacidad especificada para reservar capacidad para ocho instancias.

```
aws ec2 modify-capacity-reservation \
    --capacity-reservation-id cr-1234567890abcdef0 \
    --instance-count 8
```

PowerShell

Para modificar una reserva de capacidad

Utilice el cmdlet Edit-EC2CapacityReservation. En el siguiente ejemplo, se modifica la reserva de capacidad especificada para reservar capacidad para ocho instancias.

```
Edit-EC2CapacityReservation `
    -CapacityReservationId cr-1234567890abcdef0 `
    -InstanceCount 8
```

Modificación de la configuración de la reserva de capacidad de una instancia

Puede modificar los ajustes de Reserva de capacidad en una instancia detenida en cualquier momento:

- Empiece en cualquier Reserva de capacidad que cuente con atributos coincidentes (tipo de instancia, plataforma, zona de disponibilidad y tenencia) y capacidad disponible.
- Inicie la instancia en un Reserva de capacidad específico.
- Empiece en cualquier Reserva de capacidad que cuente con atributos coincidentes y capacidad disponible en un grupo de Reserva de capacidad
- Evite que la instancia inicie en un Reserva de capacidad.

Console

Para modificar la configuración de la reserva de capacidad de una instancia

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Elija Instances (instancia[s]) y, a continuación, seleccione la instancia que desee modificar. Detenga la instancia si aún no está detenida.
3. Seleccione Acciones, Configuración de la instancia, Modificar la configuración de reserva de capacidad.
4. En Reserva de capacidad, elija una de las siguientes opciones:
   - Abierta: inicia la instancia en cualquier reserva de capacidad que tenga los atributos coincidentes y capacidad suficiente para la cantidad de instancias seleccionadas. Si no hay Reserva de capacidad coincidentes con suficiente capacidad, la instancia se inicia en capacidad bajo demanda.
   - Ninguna: impide que las instancias se lancen en un reserva de capacidad. Las instancias se ejecutan en capacidad bajo demanda.

- Especificar reserva de capacidad: lanza las instancias en la reserva de capacidad seleccionada. Si la Reserva de capacidad seleccionada no tiene suficiente capacidad para la cantidad de instancias seleccionadas, la inicialización de la instancia produce un error.
- Especificar grupo de reserva de capacidad: lanza las instancias en cualquier reserva de capacidad con atributos coincidentes y capacidad disponible en el grupo de reserva de capacidad seleccionado. Si el grupo seleccionado no tiene una Reserva de capacidad con atributos coincidentes y capacidad disponible, las instancias se inician en capacidad bajo demanda.
- Especificar únicamente la reserva de capacidad: lanza las instancias en una reserva de capacidad. Si no se especifica un ID de reserva de capacidad, las instancias se lanzarán en una reserva de capacidad abierta. Si no hay capacidad disponible, no se lanzarán las instancias.
- Especificar únicamente el grupo de recursos de reserva de capacidad: lanza las instancias en una reserva de capacidad perteneciente a un grupo de recursos de reserva de capacidad. Si no se especifica el ARN de un grupo de recursos de reserva de capacidad, las instancias se lanzan en una reserva de capacidad abierta. Si no hay capacidad disponible, no se lanzarán las instancias.

AWS CLI

Para modificar la configuración de la reserva de capacidad de una instancia

Utilice el comando modify-instance-capacity-reservation-attributes.

En el siguiente ejemplo, se cambia la preferencia de reserva de capacidad a none.

```
aws ec2 modify-instance-capacity-reservation-attributes \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --capacity-reservation-specification CapacityReservationPreference=none
```

En el siguiente ejemplo, el objetivo es una reserva de capacidad específica.

```
aws ec2 modify-instance-capacity-reservation-attributes \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --capacity-reservation-specification \
    CapacityReservationTarget={CapacityReservationId=cr-1234567890abcdef0}
```

En el siguiente ejemplo, se cambia el destino a un grupo específico de reserva de capacidad.

```
aws ec2 modify-instance-capacity-reservation-attributes \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --capacity-reservation-specification \

 CapacityReservationTarget={CapacityReservationResourceGroupArn=arn:aws:resource-
groups:us-west-2:123456789012:group/my-cr-group}
```

En el siguiente ejemplo, se cambia la preferencia de reserva de capacidad a `capacity-reservation-only`. Dado que no especifica una reserva de capacidad, las instancias se lanzan en cualquier reserva de capacidad abierta con atributos coincidentes y capacidad disponible.

```
aws ec2 modify-instance-capacity-reservation-attributes \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --capacity-reservation-specification CapacityReservationPreference=capacity-
reservation-only
```

En el siguiente ejemplo, se cambia la preferencia de reserva de capacidad a `capacity-reservation-only` y se cambia el destino a una reserva de capacidad específica. Si no hay capacidad disponible en la reserva de capacidad especificada, las instancias no se lanzarán.

```
aws ec2 modify-instance-capacity-reservation-attributes \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --capacity-reservation-specification \
        CapacityReservationPreference=capacity-reservation-only \
        CapacityReservationTarget={CapacityReservationId=cr-1234567890abcdef0}
```

PowerShell

Para modificar la configuración de la reserva de capacidad de una instancia

Utilice el cmdlet Edit-EC2InstanceCapacityReservationAttribute.

En el siguiente ejemplo, se cambia la preferencia de reserva de capacidad a `none`.

```
Edit-EC2InstanceCapacityReservationAttribute `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -CapacityReservationSpecification_CapacityReservationPreference "none"
```

En el siguiente ejemplo, el objetivo es una reserva de capacidad específica.

```
Edit-EC2InstanceCapacityReservationAttribute `
```

```
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -CapacityReservationTarget_CapacityReservationId cr-1234567890abcdef0
```

En el siguiente ejemplo, se cambia el destino a un grupo específico de reserva de capacidad.

```
Edit-EC2InstanceCapacityReservationAttribute `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -CapacityReservationTarget_CapacityReservationResourceGroupArn `
        "arn:aws:resource-groups:us-west-2:123456789012:group/my-cr-group"
```

En el siguiente ejemplo, se cambia la preferencia de reserva de capacidad a `capacity-reservation-only`. Dado que no especifica una reserva de capacidad, las instancias se lanzan en cualquier reserva de capacidad abierta con atributos coincidentes y capacidad disponible.

```
Edit-EC2InstanceCapacityReservationAttribute `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -CapacityReservationSpecification_CapacityReservationPreference "capacity-
reservation-only"
```

En el siguiente ejemplo, se cambia la preferencia de reserva de capacidad a `capacity-reservation-only` y se cambia el destino a una reserva de capacidad específica. Si no hay capacidad disponible en la reserva de capacidad especificada, las instancias no se lanzarán.

```
Edit-EC2InstanceCapacityReservationAttribute `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -CapacityReservationSpecification_CapacityReservationPreference "capacity-
reservation-only" `
    -CapacityReservationTarget_CapacityReservationId cr-1234567890abcdef0
```

Movimiento de la capacidad entre las reservas de capacidad

Puede trasladar capacidad de una reserva de capacidad a otra para redistribuir los recursos de computación reservados según sea necesario. Por ejemplo, si necesita capacidad adicional en una reserva con un uso creciente y dispone de capacidad libre en otra reserva, es posible reasignar esa capacidad entre ambas.

Requisitos previos para trasladar la capacidad

Como requisito previo, ambas reservas de capacidad deben cumplir con lo siguiente:

- Ambas reservas deben estar en estado activo.
- Ambas reservas deben ser propiedad de la Cuenta de AWS. No puede trasladar la capacidad entre reservas que sean propiedad de diferentes Cuentas de AWS.
- Ambas reservas deben tener el mismo:
  - Tipo de instancia
  - Plataforma
  - Zona de disponibilidad
  - Propiedad
  - Grupo de ubicación
  - Hora de finalización

La adecuación de la instancia de las reservas de capacidad de destino (`open` o `targeted`), y las etiquetas, no tienen por qué coincidir con la reserva de origen. La configuración de ambas reservas permanece igual, excepto que la reserva de origen ha reducido su capacidad mientras que la de destino la ha incrementado.

Cuando se especifica la cantidad de instancias que se van a trasladar, de forma predeterminada, se traslada primero cualquier capacidad disponible, seguida de cualquier instancia en ejecución que cumpla los requisitos (la capacidad utilizada en la reserva). Por ejemplo, si traslada 4 instancias de una reserva con 5 instancias utilizadas y 3 instancias disponibles, se trasladarán las 3 instancias disponibles y 1 instancia utilizada.

> **Note**
>
> Cuando se traslada capacidad utilizada de una reserva y se especifica una cantidad a trasladar superior a la capacidad disponible, solo se trasladarán las instancias lanzadas con su especificación de reserva de capacidad configurada como `open`.

Consideraciones

Las siguientes consideraciones se aplican cuando se traslada capacidad de una reserva a otra:

- La capacidad utilizada solo se puede trasladar entre reservas de capacidad con adecuación de instancia `open` que estén compartidas con el mismo conjunto de cuentas.

- Al trasladar la capacidad utilizada, las instancias que cumplen los requisitos se seleccionan aleatoriamente. No es posible especificar qué instancias en ejecución serán trasladadas. Si no se encuentra una cantidad suficiente de instancias que cumplan los requisitos para satisfacer la cantidad de traslados, se producirá un error en la operación de traslado.
- Si traslada toda la capacidad de la reserva de origen, la reserva de capacidad se cancelará automáticamente.
- Reservas de capacidad con fecha futura: no se puede trasladar capacidad para una reserva de capacidad con fecha futura durante el período de compromiso.

> **Note**
>
> No es posible trasladar capacidad de un bloque de capacidad.

Movimiento de la capacidad

Puede trasladar capacidad de una reserva de capacidad de origen a una reserva de capacidad de destino.

Console

Para trasladar la capacidad

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Reservas de capacidad.
3. Seleccione un ID de reserva de capacidad bajo demanda que tenga capacidad para trasladarse.
4. En Acciones, Gestionar capacidad, seleccione Mover.
5. En la página Mover capacidad, en Reserva de capacidad de destino, seleccione una reserva de la lista.
6. En Cantidad que mover, utilice el control deslizante o escriba el número de instancias que se van a mover de la reserva de capacidad de origen a la reserva de capacidad de destino.
7. Revise el resumen y, cuando tenga todo listo, seleccione Mover.

AWS CLI

Para trasladar la capacidad

Utilice el comando move-capacity-reservation-instances. En el siguiente ejemplo se trasladan 10 instancias de la reserva de capacidad de origen especificada a la reserva de capacidad de destino especificada.

```
aws ec2 move-capacity-reservation-instances \
    --source-capacity-reservation-id cr-1234567890abcdef0 \
    --destination-capacity-reservation-id cr-021345abcdef56789 \
    --instance-count 10
```

PowerShell

Para trasladar la capacidad

Utilice el cmdlet Move-EC2CapacityReservationInstance. En el siguiente ejemplo se trasladan 10 instancias de la reserva de capacidad de origen especificada a la reserva de capacidad de destino especificada.

```
Move-EC2CapacityReservationInstance `
    -SourceCapacityReservationId cr-1234567890abcdef0 `
    -DestinationCapacityReservationId cr-021345abcdef56789 `
    -InstanceCount 10
```

Dividir capacidad de una reserva de capacidad existente

Puede dividir capacidad de una reserva de capacidad existente para crear una nueva reserva. Al dividir la capacidad, se asigna una parte de la reserva original a una carga de trabajo específica o se comparte con otra Cuenta de AWS. Por ejemplo, para compartir parcialmente una reserva de capacidad con otra cuenta, puede dividir parte de la capacidad para crear una reserva de capacidad de menor tamaño. La reserva de capacidad de menor tamaño se puede compartir con la otra cuenta mediante AWS Resource Access Manager.

Cuando se divide la capacidad de una reserva de capacidad existente, se crea automáticamente una nueva reserva de capacidad. La reserva existente no se modificará, excepto por la capacidad total reducida correspondiente a la cantidad de instancias divididas. Las instancias que se ejecutan en la reserva de capacidad existente no se ven afectadas. Puede dividir la reserva existente en una sola reserva de capacidad nueva.

La nueva reserva de capacidad tendrá la misma configuración que la reserva de capacidad existente, excepto en lo que respecta a las etiquetas. De manera predeterminada, la nueva reserva de capacidad no tiene ninguna etiqueta. Se pueden especificar etiquetas nuevas durante la operación de la división. La nueva reserva de capacidad también se puede modificar una vez creada, si es necesario.

Cuando se especifica la cantidad de instancias que se van a dividir, de forma predeterminada, se divide primero cualquier capacidad disponible, seguida de cualquier instancia en ejecución que cumpla los requisitos (la capacidad utilizada en la reserva). Por ejemplo: si divide 4 instancias de una reserva de capacidad con 5 instancias utilizadas y 3 instancias disponibles, las 3 instancias disponibles y 1 instancia utilizada se dividirán en una nueva reserva.

Requisitos previos para la división de la capacidad

Como requisito previo, la reserva de capacidad debe cumplir con lo siguiente:

- La reserva de origen debe estar en estado activo.
- La reserva de origen debe ser propiedad de la Cuenta de AWS.

> **Note**
>
> Cuando se divide capacidad utilizada de una reserva y se especifica una cantidad a dividir superior a la capacidad disponible, solo se dividirán las instancias lanzadas con su especificación de reserva de capacidad configurada como `open`.

Consideraciones

A la hora de dividir la capacidad de una reserva en otra nueva, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- La capacidad utilizada solo se puede dividir entre reservas de capacidad con adecuación de instancia “abierta” que no se compartan con ninguna cuenta.
- Al dividir la capacidad utilizada, las instancias que cumplen los requisitos se seleccionan aleatoriamente. No es posible especificar qué instancias en ejecución serán divididas. Si no se encuentra una cantidad suficiente de instancias que cumplan los requisitos para satisfacer la cantidad de divisiones, se producirá un error en la operación de división.

- La cantidad máxima de instancias en la que se puede dividir una reserva existente es el tamaño de la reserva menos una. Por ejemplo, si la capacidad total de la reserva es de 5 instancias, podrá dividir un máximo de 4 instancias en una nueva reserva.
- Reservas de capacidad con fecha futura: no se puede dividir capacidad para una reserva de capacidad con fecha futura durante el período de compromiso.
- Grupos de recursos de reserva de capacidad: si la reserva de capacidad existente pertenece a un grupo de recursos de reserva de capacidad, la nueva reserva de capacidad no se agregará automáticamente a ese grupo. Si es necesario, puede agregar la nueva reserva de capacidad a un grupo de recursos de reserva de capacidad después de crearla.
- Uso compartido: si la reserva de capacidad existente se comparte con una cuenta de consumidor, la nueva reserva de capacidad no se compartirá automáticamente con la cuenta de consumidor. Puede compartir la nueva reserva de capacidad una vez creada, si es necesario.
- Grupo con ubicación en clúster: si la reserva de capacidad existente forma parte de un grupo con ubicación en clúster, la nueva reserva de capacidad se creará en el mismo grupo con ubicación en clúster.

> **Note**
>
> No se admite dividir la capacidad de un bloque de capacidad.

Control del acceso para dividir las reservas de capacidad mediante etiquetas

Puede utilizar etiquetas para controlar el acceso a los recursos de Amazon EC2, tal como la división de la capacidad de una reserva de capacidad existente para crear una nueva reserva de capacidad. Para obtener más información, consulte Control del acceso a los recursos de AWS mediante etiquetas en la Guía del usuario de IAM.

Para controlar el acceso a la división de una reserva de capacidad mediante etiquetas, asegúrese de especificar las etiquetas de recurso y de solicitud en la declaración de política, ya que para evaluar las políticas de IAM se tienen en cuenta la reserva de capacidad de origen y la reserva de capacidad recién creada. En el ejemplo siguiente de política se incluye la clave de condición `ec2:ResourceTag` con la etiqueta `Owner=ExampleDepartment1` de la reserva de capacidad de origen y la clave de condición `ec2:RequestTag` con la etiqueta `stack=production` de la reserva de capacidad recién creada.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowSourceCapacityReservation",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateCapacityReservationBySplitting",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:capacity-reservation/
cr-1234567890abcdef0",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "ec2:ResourceTag/Owner": "ExampleDepartment1"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AllowNewlyCreatedCapacityReservation",
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["ec2:CreateCapacityReservationBySplitting", "ec2:CreateTags"],
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:capacity-reservation/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/stack": "production"
        }
      }
    }
  ]
}
```

División de la capacidad

Puede dividir capacidad de una reserva de capacidad existente para crear una nueva reserva de capacidad.

Console

Para dividir la capacidad

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Reservas de capacidad.
3. Seleccione un ID de reserva de capacidad bajo demanda que tenga capacidad para dividirla.
4. En Acciones, Manage capacity, elija Dividir.

5. En la página Dividir reserva de capacidad, en Capacidad a dividir, utilice el control deslizante o escriba la cantidad de instancias que se dividirán de la reserva actual.
6. (Opcional) Agregue etiquetas para la nueva reserva de capacidad.
7. Revise el resumen y, cuando tenga todo listo, elija Dividir.

AWS CLI

Para dividir la capacidad

Utilice el comando `create-capacity-reservation-by-splitting`. En el siguiente ejemplo se crea una nueva reserva de capacidad dividiendo 10 instancias de la reserva de capacidad especificada.

```
aws ec2 create-capacity-reservation-by-splitting \
    --source-capacity-reservation-id cr-1234567890abdef0 \
    --instance-count 10
```

PowerShell

Para dividir la capacidad

Utilice el cmdlet New-EC2CapacityReservationBySplitting. En el siguiente ejemplo se crea una nueva reserva de capacidad dividiendo 10 instancias de la reserva de capacidad especificada.

```
New-EC2CapacityReservationBySplitting `
    -SourceCapacityReservationId cr-1234567890abdef0 `
    -InstanceCount 10
```

Cancelar una Reserva de capacidad

Puede cancelar una reserva de capacidad que se encuentre en uno de los siguientes estados:

- `assessing`
- `scheduled`
- `active`
- `delayed`

> **Note**
>
> No puede modificar ni cancelar un bloque de capacidad. Para obtener más información, consulte bloques de capacidad para ML.

Si la reserva de capacidad está `active` y no tiene una duración de compromiso o ha transcurrido una duración de compromiso, la cancelación es gratuita.

Si la reserva de capacidad tiene el estado `assessing` o `delayed`, la cancelación es gratuita.

Si la reserva de capacidad tiene el estado `scheduled` o `active` con una duración restante, es posible que se aplique un cargo por cancelación. Para obtener más información, consulte Cargos de cancelación.

Si cancela una reserva de capacidad que tiene instancias de ejecución, las instancias siguen ejecutándose de forma normal fuera de la reserva de capacidad con las tarifas de instancias bajo demanda estándar o con una tarifa con descuento si dispone de un Savings Plans o una instancia reservada regional coincidente.

Una vez que cancele una Reserva de capacidad, las instancias a las que se dirigen no pueden volverse a iniciar. Modifique estas instancias de manera que se destinen a un inicialización de Reserva de capacidad, diferente en cualquier Reserva de capacidad con estado open (abierto) con atributos coincidentes y capacidad suficiente, o evite la inicialización en una Reserva de capacidad. Para obtener más información, consulte Modificación de la configuración de la reserva de capacidad de una instancia.

Temas

- Cargos de cancelación
- Cotización de cancelación
- Cancelar una Reserva de capacidad

Cargos de cancelación

Si cancela una reserva de capacidad con fecha futura en un plazo de 8 semanas a partir de la fecha de inicio o durante la duración del compromiso después de la entrega, se le cobrará un porcentaje de la duración de su compromiso. La capacidad se libera en el momento en que se cancela, pero

la reserva se seguirá facturando según la tarifa bajo demanda hasta que finalice el período de compromiso reducido. Si tiene un Savings Plans o una Instancia Reservada regional coincidente, la tarifa con descuento se aplicará de manera automática.

Para calcular el cargo, Amazon EC2 multiplica la duración del compromiso por la tasa de cancelación. Cuanto antes cancele en relación con la fecha de inicio, menor será la tarifa. En la siguiente tabla, se muestran las tasas de cancelación.

Tarifas de cancelación

Cuando cancela	Tasa mínima de cancelación
8 semanas o más antes de la fecha de inicio original	No se aplican cargos
De 2 a 8 semanas antes de la fecha de inicio original	Un 25 % del compromiso total
En un plazo de 2 semanas a partir de la fecha de inicio original	Un 50 % del compromiso total
Después de la entrega, durante el periodo de compromiso	Un 50 % del compromiso restante

En esta tabla se proporciona una guía general sobre los cargos de cancelación. La cotización de cancelación determina la duración exacta del cargo de cancelación.

Por ejemplo, si tiene una reserva de capacidad `c8g.xlarge` para 70 instancias con una duración de compromiso de 14 días y la cancela en un plazo de 2 semanas desde la fecha de inicio original (tasa de cancelación del 50 %), se le cobrarán 7 días de compromiso. Durante esos 7 días, paga 70 instancias según la tarifa bajo demanda.

Cuando se le cobre por la cancelación:

- La reserva de capacidad entra en el estado `cancelling`.
- La reserva de capacidad no se puede modificar, mover, compartir ni dividir.
- La reserva de capacidad permanece visible en la consola y en las respuestas `DescribeCapacityReservations`.
- La reserva de capacidad pasa a `cancelled` cuando finaliza el compromiso.

Para saber cuándo finalizan los cargos de cancelación, use el comando describe-capacity-reservations y marque el campo `CommitmentInfo.CommitmentEndDate` de la respuesta. Los cargos se detienen cuando finaliza el compromiso y la reserva de capacidad pasa al estado `cancelled`. Para obtener información sobre cómo aparecen los cargos de cancelación en el Informe de Costos y uso 2.0 de AWS, consulte Cargos de cancelación en el informe de costos y usos 2.0.

Si la reserva de capacidad tiene una duración de compromiso restante, no se la puede cancelar mientras las instancias estén en ejecución. Primero se deben detener o cancelar las instancias en ejecución, lo que evita incurrir en cargos de cancelación y cargos por instancias bajo demanda al mismo tiempo.

Para cancelar una reserva de capacidad con un cargo por cancelación, primero se debe generar un presupuesto de cancelación y aceptar las condiciones. Para obtener más información, consulte Cotización de cancelación.

Cotización de cancelación

Cuando una cancelación requiera un cargo, se debe revisar y aceptar una cotización de cancelación antes de continuar. La cotización proporciona las condiciones de cancelación exactas, incluidos los siguientes detalles:

- La configuración actual de la reserva de capacidad.
- El estado al que pasa la reserva de capacidad tras la cancelación (`cancelling`)
- El recuento de instancias confirmadas al que se aplica el cargo
- La duración del cargo
- La fecha de finalización del cargo (fecha en la que finaliza el compromiso y se inicia la transición de la reserva de capacidad al estado `cancelled`)

Tras revisar los términos, se confirma la cancelación al aceptar la cotización.

En la consola de Amazon EC2, la cotización se genera automáticamente al iniciar una cancelación. Se pueden revisar los términos y confirmar la aceptación directamente. Con la AWS CLI o la API, se puede utilizar `CreateCapacityReservationCancellationQuote` para generar la cotización y, a continuación, pasar el ID de la cotización a `CancelCapacityReservation`.

La cotización de cancelación es válida durante 24 horas. Transcurridas 24 horas, se debe generar una nueva cotización. Para ver sus cotizaciones de cancelación existentes, utilice `DescribeCapacityReservationCancellationQuotes`.

> **Important**
>
> La cancelación es irreversible. Tras aceptar un presupuesto de cancelación y cancelar una reserva de capacidad, no se puede deshacer la cancelación.

Cancelar una Reserva de capacidad

Utilice los siguientes procedimientos para cancelar una reserva de capacidad interrumpible.

Console

Para cancelar una reserva de capacidad

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Elija Reservas de capacidad y seleccione la Reserva de capacidad que cancelar.
3. Seleccione Cancelar reserva.
4. Si se requiere una cotización de cancelación, revise los términos de la cancelación, incluida la duración y la fecha de finalización del cargo. Ingrese **`confirm`** para aceptar los términos.
5. Seleccione Cancelar reserva.

AWS CLI

Para cancelar una reserva de capacidad

Utilice el comando cancel-capacity-reservation.

```
aws ec2 cancel-capacity-reservation \
    --capacity-reservation-id cr-1234567890abcdef0
```

Si se requiere un presupuesto de cancelación, primero genere el presupuesto mediante create-capacity-reservation-cancellation-quote y, a continuación, pase el identificador del presupuesto al comando de cancelación.

```
aws ec2 create-capacity-reservation-cancellation-quote \
```

```
    --capacity-reservation-id cr-1234567890abcdef0
```

Revise los `CancellationTerms` en la respuesta, incluso `ChargeCommitmentDurationHours` y `ChargeEndDate`. A continuación, cancele con el identificador de cotización:

```
aws ec2 cancel-capacity-reservation \
    --capacity-reservation-id cr-1234567890abcdef0 \
    --quote-id crcq-1a2b3c4d5e6f7g8h9 \
    --apply-cancellation-charges commitment-wind-down
```

PowerShell

Para cancelar una reserva de capacidad

Utilice el cmdlet Remove-EC2CapacityReservation.

```
Remove-EC2CapacityReservation `
    -CapacityReservationId cr-1234567890abcdef0
```

Si se requiere una cotización de cancelación, primero genere la cotización con New-EC2CapacityReservationCancellationQuote y, a continuación, pase el ID de la cotización al cmdlet de cancelación.

```
New-EC2CapacityReservationCancellationQuote `
    -CapacityReservationId cr-1234567890abcdef0
```

Revise los términos de cancelación en la respuesta. A continuación, cancele con el identificador de cotización:

```
Remove-EC2CapacityReservation `
    -CapacityReservationId cr-1234567890abcdef0 `
    -QuoteId crcq-1a2b3c4d5e6f7g8h9 `
    -ApplyCancellationCharge "commitment-wind-down"
```

Utilización de reservas de capacidad con grupos con ubicación

Puede crear reservas de capacidad en un grupo con ubicación para reservar la capacidad de computación de Amazon EC2 para sus cargas de trabajo.

La creación de una reserva de capacidad en un grupo con ubicación garantiza que tenga acceso a la capacidad de computación en los grupos de ubicación en clúster cuando la necesite, durante el tiempo que la necesite. Le permite reducir verticalmente a la vez que garantiza que la capacidad permanezca disponible para su uso, de modo que pueda escalar de nuevo cuando sea necesario.

Después de crear una reserva de capacidad en un grupo con ubicación, puede compartirla con otras cuentas de AWS. Para obtener más información, consulte Compartir las reservas de capacidad en grupos con ubicación.

Estrategias de ubicación compatibles

Puede crear reservas de capacidad en grupos de ubicación que utilicen las siguientes estrategias:

- Clúster
- Tiempo de precisión

> **Note**
>
> Los grupos de ubicación con las estrategias de dispersión y partición no admiten reservas de capacidad. Los bloques de capacidad no admiten grupos de ubicación.

Para obtener información sobre los tipos de instancias compatibles, las regiones disponibles y las estrategias de ubicación compatibles, consulte Grupos de ubicación para instancias de Amazon EC2.

Temas

- Limitaciones
- Trabajar con reservas de capacidad en grupos de ubicación
- Compartir las reservas de capacidad en grupos con ubicación

Limitaciones

Tenga en cuenta lo siguiente al crear reservas de capacidad en grupos de ubicación:

- Si una reserva de capacidad existente no se encuentra en un grupo con ubicación, no puede modificar la reserva de capacidad para reservar capacidad en un grupo con ubicación. Para reservar capacidad en un grupo de ubicación, debe crear la reserva de capacidad en el grupo de ubicación.

- Después de crear una reserva de capacidad en un grupo de ubicación, no puede modificarla para reservar capacidad fuera del grupo de ubicación.
- Puede aumentar la capacidad reservada en un grupo de ubicación al modificar una reserva de capacidad existente en el grupo de ubicación o crear reservas de capacidad adicionales en el grupo de ubicación. Sin embargo, aumenta las probabilidades de que se produzca un error de capacidad insuficiente.
- Puede compartir reservas de capacidad solamente del grupo con ubicación que posee. No puede compartir reservas de capacidad de un grupo con ubicación que no posee.
- No se puede eliminar un grupo con ubicación que tenga reservas de capacidad `active`. Debe cancelar todas las reservas de capacidad en el grupo con ubicación antes de poder eliminarlo.

Trabajar con reservas de capacidad en grupos de ubicación

Para empezar a utilizar reservas de capacidad con grupos de ubicación, lleve a cabo los siguientes pasos.

> **Note**
>
> Si desea crear una reserva de capacidad en un grupo con ubicación existente, omita el paso 1. A continuación, en los pasos 2 y 3, especifique el ARN del grupo con ubicación existente.

Tareas

- Paso 1: (Condicional) Cree un grupo con ubicación para utilizarlo con una reserva de capacidad
- Paso 2: Cree una reserva de capacidad en un grupo con ubicación
- Paso 3: Lance instancias en las reservas de capacidad en un grupo con ubicación

Paso 1: (Condicional) Cree un grupo con ubicación para utilizarlo con una reserva de capacidad

Realice este paso únicamente si necesita crear un nuevo grupo con ubicación. Para utilizar un grupo con ubicación existente, omita este paso y, a continuación, en los pasos 2 y 3, utilice el ARN de ese grupo con ubicación.

Console

Creación de un grupo de ubicación

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Placement Groups (Grupos de ubicación) y luego elija Create Placement Group (Crear grupo de ubicación).
3. Para Name (Nombre), especifique un nombre descriptivo para el grupo de ubicación.
4. En Estrategia de ubicación, elija Agregar estrategia de ubicación.
5. Elija Crear grupo.
6. En la tabla Grupos de ubicación, en la columna ARN del grupo, tome nota del ARN del grupo con ubicación que creó. Lo necesitará para el siguiente paso.

AWS CLI

Creación de un grupo de ubicación

Utilice el comando create-placement-group.

```
aws ec2 create-placement-group \
    --group-name MyPG \
    --strategy strategy
```

Anote el ARN del grupo de ubicación devuelto en el resultado, ya que lo necesitará en el paso siguiente.

PowerShell

Creación de un grupo de ubicación

Utilice el cmdlet New-EC2PlacementGroup.

```
New-EC2PlacementGroup `
    -GroupName my-placement-group `
    -Strategy strategy
```

Anote el ARN del grupo de ubicación devuelto en el resultado, ya que lo necesitará en el paso siguiente.

Paso 2: Cree una reserva de capacidad en un grupo con ubicación

Puede crear una reserva de capacidad en un grupo con ubicación del mismo modo que crea cualquier reserva de capacidad. Sin embargo, también debe especificar el ARN del grupo con ubicación en el que se va a crear la reserva de capacidad.

Consideraciones

- El grupo con ubicación especificado debe tener el estado `available`. Si el grupo con ubicación se encuentra en el estado `pending`,`deleting`, o `deleted`, la solicitud falla.
- La reserva de capacidad y el grupo con ubicación deben estar en la misma zona de disponibilidad. Si la solicitud de creación de la reserva de capacidad especifica una zona de disponibilidad distinta de la del grupo con ubicación, la solicitud falla.
- Puede crear reservas de capacidad solo para tipos de instancia admitidos por grupos de ubicación. Si especifica un tipo de instancia no compatible, la solicitud falla.
- Si crea una reserva de capacidad `open` en un grupo con ubicación y existen instancias de ejecución que tienen atributos coincidentes (ARN del grupo de ubicación, tipo de instancia, zona de disponibilidad, plataforma y tenencia), esas instancias se ejecutan automáticamente en la reserva de capacidad.
- Su solicitud para crear una Reserva de capacidad puede fallar si se cumple una de las siguientes:
  - Amazon EC2 no tiene suficiente capacidad para llevar a cabo la solicitud. Puede volver a intentarlo más tarde, probar con una zona de disponibilidad distinta o usar una capacidad menor. Si su carga de trabajo es flexible en cuanto a los tamaños y tipos de instancia, intente utilizar atributos de instancia diferentes.
  - La cantidad solicitada supera el límite de instancia a petición para la familia de instancias seleccionada. Incremente su límite de instancia a petición para la familia de instancias e inténtelo de nuevo. Para obtener más información, consulte Cuotas de las instancias bajo demanda.

Console

Para crear una reserva de capacidad

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Elija Reservas de capacidad y, a continuación, elija Create Reserva de capacidad (Crear Reserva de capacidad).

3. En la página Crear una reserva de capacidad, especifique el tipo de instancia, la plataforma, la zona de disponibilidad, la tenencia, la cantidad y la fecha de finalización según sea necesario.
4. En Grupo de ubicación, seleccione el ARN del grupo con ubicación en el que se creará la reserva de capacidad.
5. Seleccione Crear.

Para obtener más información, consulte Crear una Reserva de capacidad.

AWS CLI

Para crear una reserva de capacidad

Utilice el comando create-capacity-reservation (crear reserva de capacidad). Para `--placement-group-arn`, especifique el ARN del grupo con ubicación en el que se creará la reserva de capacidad.

```
aws ec2 create-capacity-reservation \
    --instance-type instance_type \
    --instance-platform platform \
    --availability-zone-id az_id \
    --instance-count quantity \
    --placement-group-arn "placement_group_arn"
```

PowerShell

Para crear una reserva de capacidad

Utilice el cmdlet Add-EC2CapacityReservation. Para `-PlacementGroupArn`, especifique el ARN del grupo con ubicación en el que se creará la reserva de capacidad.

```
Add-EC2CapacityReservation `
    -InstanceType instance_type `
    -InstancePlatform platform `
    -AvailabilityZoneId az_id `
    -InstanceCount quantity `
    -PlacementGroupArn "placement_group_arn"
```

Paso 3: Lance instancias en las reservas de capacidad en un grupo con ubicación

Puede iniciar una instancia en una reserva de capacidad que está en un grupo con ubicación con una de las siguientes opciones:

- Especificación del ARN del grupo con ubicación en el que se va a iniciar la instancia: cuando proporciona el ARN de un grupo con ubicación Amazon EC2 inicia la instancia en ese grupo con ubicación. Puede usar uno de los métodos siguientes:
  - Especificación de *open*: no tiene que especificar la reserva de capacidad en la solicitud de inicio de instancia. Si la instancia tiene atributos (ARN del grupo de ubicación, tipo de instancia, zona de disponibilidad, plataforma y tenencia) que coinciden con una reserva de capacidad en el grupo de ubicación especificado, la instancia se ejecuta automáticamente en la reserva de capacidad.
  - Especificación de una reserva de capacidad: si la reserva de capacidad solo acepta inicios de instancias de destino, debe especificar la reserva de capacidad de destino además del grupo con ubicación de la solicitud.
  - Especificación de un grupo de reserva de capacidad: para obtener más información, consulte Uso de la reserva de capacidad en grupos con ubicación con un grupo de reserva de capacidad.
- Especificación de un grupo de reserva de capacidad únicamente: para obtener más información, consulte Uso de la reserva de capacidad en grupos con ubicación con un grupo de reserva de capacidad.
- Especificación de una reserva de capacidad únicamente: puede iniciar instancias a un grupo con ubicación.

> **Note**
>
> Al iniciar instancias especificando solo una reserva de capacidad o solo un grupo de reserva de capacidad, las instancias se inician a las reservas de capacidad que se crean en el grupo con ubicación, pero las instancias no se adjuntan directamente al grupo con ubicación.

Console

Para lanzar instancias en una reserva de capacidad existente

1. Siga el procedimiento para iniciar una instancia, pero no la lance hasta que haya completado los siguientes pasos para especificar la configuración del grupo con ubicación y la reserva de capacidad.
2. Expanda Detalles avanzados y haga lo siguiente:
   a. En Grupo de ubicación, seleccione el grupo con ubicación en el que se iniciará la instancia.
   b. Para Capacity Reservation (Reserva de capacidad), elija una de las siguientes opciones en función de la configuración de la reserva de capacidad:
      - Abierta: para iniciar las instancias en cualquier reserva de capacidad `open` en el grupo con ubicación que tiene atributos coincidentes y capacidad suficiente.
      - Destino por ID: para iniciar las instancias en una reserva de capacidad que solo acepta inicializaciones de instancias dirigidas.
      - Destino por grupo: para iniciar las instancias en cualquier reserva de capacidad con atributos coincidentes y capacidad disponible en el grupo de reserva de capacidad seleccionado.
3. En el panel Summary (Resumen), revise la configuración de la instancia y, a continuación, elija Launch instance (iniciar instancia). Para obtener más información, consulte Inicialización de una instancia de EC2 mediante el asistente de inicialización de instancias de la consola.

AWS CLI

Para lanzar instancias en una reserva de capacidad existente

Utilice el comando run-instances. Si necesita dirigirse a una reserva de capacidad específica o a un grupo de reserva de capacidad, especifique el parámetro `--capacity-reservation-specification`. Para `--placement`, especifique el parámetro `GroupName` y, a continuación, especifique el nombre del grupo de ubicación que creó en los pasos anteriores.

```
aws ec2 run-instances \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --count quantity \
    --instance-type instance_type \
```

```
    --key-name key_pair_name \
    --subnet-id subnet-0abcdef1234567890 \
    --capacity-reservation-specification
 CapacityReservationTarget={CapacityReservationId=capacity_reservation_id} \
    --placement "GroupName=placement_group_name"
```

PowerShell

Para lanzar instancias en una reserva de capacidad existente

Utilice el cmdlet New-EC2Instance. Para `-Placement`, especifique el parámetro `GroupName` y, a continuación, especifique el nombre del grupo de ubicación que creó en los pasos anteriores.

```
New-EC2Instance `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -InstanceType instance_type `
    -KeyName key_pair_name `
    -SubnetId subnet-0abcdef1234567890 `
    -CapacityReservationTarget_CapacityReservationId capacity_reservation_id `
    -Placement_GroupName placement_group_name
```

Compartir las reservas de capacidad en grupos con ubicación

Puede compartir las reservas de capacidad en los grupos con ubicación compartiendo solo las reservas de capacidad o compartiendo las reservas de capacidad y el grupo con ubicación en el que se crearon.

Al compartir únicamente la reserva de capacidad, las cuentas de los consumidores solo tienen acceso a esa reserva de capacidad. Las cuentas de consumidores no tienen visibilidad o acceso a la reserva de capacidad en donde se creó el grupo con ubicación. Esto le brinda un control minucioso sobre el acceso de las cuentas de consumidores. Las cuentas de consumidores no pueden ver ninguna información sobre el grupo con ubicación, incluido su ARN.

Al compartir el grupo con ubicación y la reserva de capacidad, las cuentas de los consumidores pueden ver el grupo con ubicación y acceder a él. Pueden iniciar instancias y crear sus propias reservas de capacidad en ellas.

Para obtener más información, consulte los siguientes recursos.

- Inicio de instancias a reservas de capacidad en un grupo con ubicación
- Reservas de capacidad compartidas

- Grupos con ubicación compartido

Reservas de capacidad en Local Zones

Una zona local es una extensión de una región de AWS que está geográficamente cerca de sus usuarios. Los recursos creados en una zona local pueden prestar servicio a los usuarios locales con comunicaciones de muy baja latencia. Para obtener más información, consulte AWS Local Zones.

Puede extender una VPC desde su región de AWS principal a una zona local mediante la creación de una nueva subred en esa zona local. Cuando crea una subred en una zona local, la VPC también se amplía a dicha zona local. La subred de la zona local funciona igual que otras subredes de la VPC.

Mediante el uso de Local Zones, puede aplicar Reservas de capacidad en varias ubicaciones más cercanas a los usuarios. Las Reservas de capacidad en Local Zones se crean y utilizan de la misma manera que se crean y utilizan las Reservas de capacidad en zonas de disponibilidad normales. Se aplican las mismas características y el mismo comportamiento de asignación de instancias. Para obtener más información acerca de los modelos de precios admitidos en Local Zones, consulte Preguntas frecuentes sobre Local Zones de AWS.

Consideraciones

No puede usar grupos de reserva de capacidad en una zona local.

Para utilizar una reserva de capacidad en una zona local

1. Habilite la zona local para utilizarla en la cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte la sección Getting started with AWS Local Zones, en la Guía del usuario de Zonas locales de AWS.
2. Cree una reserva de capacidad en la zona local. En la Availability Zone (Zona de disponibilidad), elija la zona local. Una zona local se representa mediante un código de región de AWS seguido de un identificador que indica la ubicación, por ejemplo, `us-west-2-lax-1a`. Para obtener más información, consulte Crear una Reserva de capacidad.
3. Cree una subred en la zona local. En la Availability Zone (Zona de disponibilidad), elija la zona local. Para obtener más información, consulte Creación de una subred en la VPC en la Guía del usuario de Amazon VPC.
4. Lance una instancia. En la Subnet (Subred), elija la subred de Wavelength (por ejemplo `subnet-123abc | us-west-2-lax-1a`) y, en la Capacity Reservation (Reserva de

capacidad), elija la especificación (`open` o según el ID) necesaria para la Reserva de capacidad que creó en la Wavelength. Para obtener más información, consulte iniciar instancias en una Reserva de capacidad existente.

Reservas de capacidad en zonas Wavelength

AWS Wavelength permite a los desarrolladores crear aplicaciones que ofrecen una latencia extremadamente baja para dispositivos móviles y usuarios finales. Wavelength implementa servicios de computación y almacenamiento de AWS estándar al borde de redes 5G de operadores de telecomunicaciones. Puede ampliar una numbre privada virtual (VPC) de Amazon a una o varias zonas Wavelength. A continuación, puede utilizar recursos de AWS, como instancias de Amazon EC2, para ejecutar aplicaciones que requieren latencia ultrabaja y una conexión a servicios de AWS en la región. Para obtener más información, consulte Zonas de AWS Wavelength.

Al crear una Reservas de capacidad bajo demanda, puede elegir la zona de Wavelength y puede iniciar instancias en una Reserva de capacidad en una zona Wavelength al especificar la subred asociada a la zona Wavelength. Una zona Wavelength se representa mediante un código de región de AWS seguido de un identificador que indica la ubicación, por ejemplo, `us-east-1-wl1-bos-wlz-1`.

Las zonas de Wavelength no están disponibles en todas las regiones. Para obtener información sobre las regiones que admiten zonas de Wavelength, consulte Zonas de Wavelength disponibles en la Guía para desarrolladores de AWS Wavelength.

Consideraciones

No puede usar grupos de Reserva de capacidad en una zona Wavelength.

Utilizar una Reserva de capacidad en una zona Wavelength

1. Habilite la zona Wavelength para utilizarla en la cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte Introducción a AWS Wavelength en la Guía para desarrolladores de AWS Wavelength.
2. Crear una Reserva de capacidad en la zona Wavelength. En la Availability Zone (Zona de disponibilidad), elija la Wavelength. Una Wavelength se representa mediante un código de región de AWS seguido de un identificador que indica la ubicación, por ejemplo, `us-east-1-wl1-bos-wlz-1`. Para obtener más información, consulte Crear una Reserva de capacidad.
3. Crear una subred en la zona Wavelength. En la Availability Zone (Zona de disponibilidad), elija la zona Wavelength. Para obtener más información, consulte Creación de una subred en la VPC en la Guía del usuario de Amazon VPC.

4. Lance una instancia. En la Subnet (Subred), elija la subred de Wavelength (por ejemplo `subnet-123abc | us-east-1-wl1-bos-wlz-1`) y, en la Reserva de capacidad, elija la especificación (`open` o según el ID) necesaria para la Reserva de capacidad que creó en la Wavelength. Para obtener más información, consulte iniciar instancias en una Reserva de capacidad existente.

Reservas de capacidad en AWS Outposts

AWS Outposts es un servicio completamente administrado que extiende la infraestructura, los servicios, las API y las herramientas de AWS a las instalaciones del cliente. Al proporcionar acceso local a la infraestructura administrada de AWS, AWS Outposts habilita a los clientes a crear y ejecutar aplicaciones en las instalaciones mediante el uso de las mismas interfaces de programación que en las regiones de AWS, al mismo tiempo que utilizan recursos informáticos y de almacenamiento locales para reducir la latencia y las necesidades de procesamiento de datos locales.

Un Outpost es un grupo de capacidad informática y de almacenamiento de AWS implementada en un sitio del cliente. AWS opera, monitorea y administra esta capacidad como parte de una región de AWS.

Puede crear reservas de capacidad en Outposts que haya creado en su cuenta. Esto le permite reservar capacidad de cómputación en un Outpost en su sitio. Las reservas de capacidad en Outposts se crean y utilizan de la misma manera que se crean y utilizan las reservas de capacidad en zonas de disponibilidad normales. Se aplican las mismas características y el mismo comportamiento de asignación de instancias.

También puede compartir reservas de capacidad en Outposts con otras cuentas de AWS de su organización mediante AWS Resource Access Manager. Para obtener información sobre cómo compartir reservas de capacidad, consulte Reservas de capacidad compartidas.

Requisito previo

Debe tener un Outpost instalado en su sitio. Para obtener más información, consulte Crear una instancia de Outpost y solicitar capacidad de Outpost en la Guía del usuario de AWS Outposts.

Consideraciones

- No puede usar grupos de reserva de capacidad en un Outpost.

Para usar una reserva de capacidad en un Outpost

1. Cree una subred en el Outpost. Para obtener más información, consulte Crear una subred en la Guía del usuario de AWS Outposts.
2. Cree una reserva de capacidad en el Outpost.

   a. Abra la consola de AWS Outposts en https://console.aws.amazon.com/outposts/.

   b. En el panel de navegación, elija Outposts, luego haga clic en Actions (Acciones), Create Capacity Reservation (Crear reserva de capacidad).

   c. Configure la reserva de capacidad según sea necesario y, a continuación, elija Create. (Crear) Para obtener más información, consulte Crear una Reserva de capacidad.

   > **Note**
   >
   > La lista desplegable de los Tipos de instancias muestra solo los tipos de instancias que son compatibles con el Outpost seleccionado y la lista desplegable de zonas de disponibilidad muestra solo la zona de disponibilidad con la que está asociado el Outpost seleccionado.

3. Lance una instancia en la reserva de capacidad. Para Subnet (Subred)elija la subred que ha creado en el paso 1, y paraCapacity Reservation (Reserva de capacidad), seleccione la reserva de capacidad que ha creado en el paso 2. Para obtener más información, consulte Lanzar una instancia en Outpost en la Guía del usuario de AWS Outposts.

Reservas de capacidad compartidas

El uso compartido de reservas de capacidad permite a los propietarios de reservas de capacidad compartir su capacidad reservada con otras cuentas de AWS o dentro de una organización de AWS. Esto le permite crear y administrar las reservas de capacidad de forma centralizada y compartir la capacidad reservada entre varias cuentas de AWS o dentro de su organización de AWS.

En este modelo, la cuenta de AWS que posee la reserva de capacidad (propietario) la comparte con otras dos cuentas de AWS (consumidores). Los consumidores pueden iniciar instancias en Reservas de capacidad que comparten con ellos de la misma forma que harían con las Reservas de capacidad que poseen en su propia cuenta. El propietario de la Reserva de capacidad es responsable de administrar la Reserva de capacidad y las instancias que inician en la misma. Los propietarios no pueden modificar instancias que los consumidores inician en Reservas de capacidad que han compartido. Los consumidores son responsables de administrar las instancias que inician

en Reservas de capacidad compartidas con ellos. Los consumidores no pueden ver o modificar instancias propiedad de otros consumidores o del propietario de la Reserva de capacidad.

Un propietario de una Reserva de capacidad puede compartir una Reserva de capacidad con:

- Cuentas específicas de AWS dentro o fuera de su organización de AWS
- Una unidad organizativa dentro de su organización de AWS
- Toda su organización de AWS

Requisitos previos para compartir Reservas de capacidad

- Para compartir una reserva de capacidad, debe poseerla en su cuenta de AWS. No puede compartir una Reserva de capacidad que se ha compartido con usted.
- Solo puede compartir Reservas de capacidad para instancias de tenencia compartida. No puede compartir Reservas de capacidad para instancias de tenencia dedicada.
- El uso compartido de reservas de capacidad no está disponible para nuevas cuentas de AWS o cuentas de AWS que tengan un historial de facturación limitado.
- Para compartir reservas de capacidad con su organización de AWS o una unidad organizativa en su organización de AWS, debe habilitar el uso compartido con AWS Organizations. Para obtener más información, consulte Habilitar el uso compartido con AWS Organizations en la Guía del usuario de AWS RAM.
- Puedes compartir una reserva de capacidad en el estado `active` o `scheduled`. No puede compartir la reserva de capacidad en otros estados, como `assessing` o `unsupported`.

Servicios relacionados

El uso compartido de reservas de capacidad se integra con AWS Resource Access Manager (AWS RAM). AWS RAM es un servicio que le permite compartir sus recursos de AWS con cualquier cuenta de AWS o a través de AWS Organizations. Con AWS RAM, puede compartir recursos de su propiedad creando un uso compartido de recursos. Un uso compartido de recursos especifica los recursos que compartir y los consumidores con quienes compartirlos. Los consumidores pueden ser cuentas de AWS individuales, unidades organizativas o toda una organización de AWS Organizations.

Para obtener más información sobre AWS RAM, consulte la Guía del usuario de AWS RAM.

Compartir el uso entre zonas de disponibilidad

Para garantizar que los recursos se distribuyen por todas las zonas de disponibilidad de una región, asignamos zonas de disponibilidad de manera independiente a nombres de cada cuenta. Esto podría dar lugar a diferencias de nomenclatura de zona de disponibilidad entre cuentas. Por ejemplo, es posible que la zona de disponibilidad `us-east-1a` de su cuenta de AWS no se encuentre en la misma ubicación de `us-east-1a` que otra cuenta de AWS.

Para identificar la ubicación de las Reservas de capacidad relativa a las cuentas, debe utilizar el ID de zona de disponibilidad (ID de AZ). El ID de AZ es un identificador único y coherente para una zona de disponibilidad en todas las cuentas de AWS. Por ejemplo, `use1-az1` es un ID de AZ para la región `us-east-1` y está en la misma ubicación en todas las cuentas de AWS.

Cuando comparte una reserva de capacidad con otra cuenta, la reserva de capacidad se asocia a una ubicación específica identificada por su identificador de AZ. La cuenta del consumidor puede usar la reserva de capacidad compartida solo en la zona de disponibilidad que se asigne al mismo identificador de AZ de su cuenta. Por ejemplo, si crea una reserva de capacidad en `us-east-1a` (identificador de AZ `use1-az1`), el consumidor debe iniciar las instancias en la zona de disponibilidad asignada a `use1-az1` en su cuenta. Esa zona de disponibilidad podría tener un nombre diferente (por ejemplo, `us-east-1b`).

Para ver los ID de AZ de las zonas de disponibilidad de su cuenta

1. Abra la consola de AWS RAM en https://console.aws.amazon.com/ram/home.
2. Los ID de AZ de la región actual se muestran en el panel Your AZ ID (Su ID de AZ) en el lado derecho de la pantalla.

Compartir una Reserva de capacidad

Al compartir una reserva de capacidad que es de su propiedad con otras Cuentas de AWS, les permite iniciar instancias en su capacidad reservada. Si comparte una Reserva de capacidad abierta, tenga en cuenta lo siguiente dado que podría dar lugar a un uso de Reserva de capacidad no intencionado:

- Si los consumidores tienen instancias en ejecución que coinciden con los atributos de la Reserva de capacidad, tienen el parámetro `CapacityReservationPreference` establecido en `open` y no se están ejecutando todavía en capacidad reservada, utilizan automáticamente la Reserva de capacidad compartida.

- Si los consumidores inician instancias que tienen atributos coincidentes (tipo de instancia, plataforma, zona de disponibilidad y tenencia) y tienen el parámetro `CapacityReservationPreference` definido en `open`, se inician automáticamente en la Reserva de capacidad compartida.

Para compartir una Reserva de capacidad, debe añadirla a un uso compartido de recursos. Un uso compartido de recursos es un recurso de AWS RAM que le permite compartir los recursos a través de cuentas de AWS. Un uso compartido de recursos especifica los recursos que compartir y los consumidores con quienes se comparten. Cuando se comparte una Reserva de capacidad, utilizando la consola de Amazon EC2, la añade a un uso compartido de recurso existente. Para agregar la reserva de capacidad a un nuevo uso compartido de recurso, debe crear el uso compartido del recurso mediante la consola de AWS RAM.

Si forma parte de una organización de AWS Organizations y en ella está habilitado el uso compartido, a los consumidores de la organización se les concede acceso a la reserva de capacidad compartida si se cumplen los requisitos previos de uso compartido. Si la reserva de capacidad se comparte con cuentas externas, reciben una invitación para unirse al recurso compartido y se les concede acceso a la reserva de capacidad compartida después de aceptar la invitación.

> **Important**
>
> Antes de iniciar instancias en una reserva de capacidad que se comparta con usted, verifique que tiene acceso a la reserva de capacidad compartida visualizándola en la consola o describiéndola mediante el comando de la AWS CLI describe-capacity-reservations. Si puede ver la reserva de capacidad compartida en la consola o describirla mediante la AWS CLI, está disponible para su uso y puede iniciar instancias en ella. Si intenta iniciar instancias en la reserva de capacidad y no se puede acceder a ella debido a un error de uso compartido, las instancias se iniciarán en capacidad bajo demanda.

Console

Cómo compartir una Reserva de capacidad que posea utilizando la consola de Amazon EC2

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Reservas de capacidad.

3. Elija la Reserva de capacidad para compartir y seleccione Actions (Acciones), Share reservation (Compartir reserva).
4. Seleccione el uso compartido al que añadir la Reserva de capacidad y elija Share Reserva de capacidad (Compartir Reserva de capacidad).

   Los consumidores pueden tardar algunos minutos en obtener acceso a la Reserva de capacidad compartida.

Para compartir una reserva de capacidad que posea mediante la consola de AWS RAM

Consulte Creación de un uso compartido de recursos en la Guía del usuario de AWS RAM.

AWS CLI

Uso compartido de una reserva de capacidad que posea

Utilice el comando create-resource-share.

```
aws ram create-resource-share \
    --name my-resource-share \
    --resource-arns arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:capacity-
reservation/cr-1234abcd56EXAMPLE
```

PowerShell

Uso compartido de una reserva de capacidad que posea

Utilice el cmdlet New-RAMResourceShare.

```
New-RAMResourceShare `
    -Name my-resource-share `
    -ResourceArn "arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:capacity-
reservation/cr-1234abcd56EXAMPLE"
```

Dejar de compartir una Reserva de capacidad

El propietario del Reserva de capacidad puede dejar de compartir un Reserva de capacidad en cualquier momento. Se aplican las siguientes reglas:

- Las instancias propiedad de los consumidores que se estaban ejecutando en la capacidad compartida en el momento en que se deja de compartir continúan ejecutándose en la capacidad

reservada. La capacidad se restaura en la Reserva de capacidad cuando los consumidores terminan las instancias.

- Los consumidores con quienes se compartió la Reserva de capacidad ya no inician nuevas instancias en la capacidad reservada.

Para dejar de compartir un Reserva de capacidad de su propiedad, debe quitarlo del recurso compartido.

Console

Para dejar de compartir un Reserva de capacidad de su propiedad mediante la consola de Amazon EC2

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Reservas de capacidad.
3. Seleccione el Reserva de capacidad y elija la pestaña Sharing (Compartir).
4. La pestaña Sharing (Uso compartido) muestra los usos compartidos de recursos a los que se ha añadido la Reserva de capacidad. Seleccione el uso compartido de recurso desde el que desea quitar la Reserva de capacidad y elija Remove from resource share (Quitar de recurso compartido).

Para dejar de compartir una reserva de capacidad que posea mediante la consola de AWS RAM

Consulte Actualizar un recurso compartido en la Guía del usuario de AWS RAM.

AWS CLI

Finalización del uso compartido de una reserva de capacidad que posea

Utilice el comando disassociate-resource-share.

```
aws ram disassociate-resource-share \
    --resource-share-arn arn:aws:ram:us-east-2:123456789012:resource-share/7ab63972-b505-7e2a-420d-6f5d3EXAMPLE \
 --resource-arns arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:capacity-reservation/cr-1234abcd56EXAMPLE
```

PowerShell

Finalización del uso compartido de una reserva de capacidad que posea

Utilice el cmdlet Disconnect-RAMResourceShare.

```
Disconnect-RAMResourceShare `
    -ResourceShareArn "arn:aws:ram:us-east-2:123456789012:resource-share/7ab63972-b505-7e2a-420d-6f5d3EXAMPLE" `
    -ResourceArn "arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:capacity-reservation/cr-1234abcd56EXAMPLE"
```

Asignación de facturación para las reservas de capacidad de Amazon EC2 compartidas

De forma predeterminada, cuando se comparte una reserva de capacidad, se facturan al propietario las instancias que ejecuta en la reserva de capacidad y la capacidad disponible, también denominada capacidad no utilizada, en la reserva de capacidad; mientras que a los consumidores solo se les factura las instancias que ejecutan en la reserva de capacidad compartida.

Si es necesario, el propietario de la reserva de capacidad puede asignar la facturación de cualquier capacidad disponible en la reserva de capacidad a cualquiera de las cuentas con las que se comparta la reserva de capacidad. Una vez asignada la facturación a otra cuenta, esa cuenta pasa a ser la propietaria de la facturación de cualquier capacidad disponible en la reserva de capacidad. Todos los cargos por la capacidad disponible en la reserva de capacidad, a partir de ese momento, se facturan a la cuenta asignada y no a la cuenta del propietario. Al propietario de la reserva de capacidad y a las cuentas con las que se comparte la reserva de capacidad se les seguirán facturando las instancias que ejecuten en la reserva de capacidad.

> **Important**
>
> El propietario de la reserva de capacidad sigue siendo el propietario del recurso y es el responsable de administrar la reserva de capacidad. La cuenta a la que se asigna la facturación no obtiene ningún privilegio adicional; no puede cancelar, modificar ni compartir la reserva de capacidad de ninguna manera.

Temas

- Funcionamiento
- Consideraciones
- Asignación de la facturación de una reserva de capacidad de EC2 compartida a otra cuenta
- Consulta de las solicitudes de asignación de facturación de las reservas de capacidad de EC2

- Aceptación o rechazo de la facturación de una reserva de capacidad de EC2 compartida
- Cancelación o revocación de las solicitudes de asignación de facturación para las reservas de capacidad de EC2 compartidas
- Supervisión de las solicitudes de asignación de facturación para las reservas de capacidad compartida

Funcionamiento

Solo el propietario de la reserva de capacidad puede asignar la facturación de una reserva de capacidad compartida a otra cuenta. La facturación solo se puede asignar a una cuenta con la que se comparta la reserva de capacidad y que esté consolidada en la misma cuenta de pagador de AWS Organizations que el propietario de la reserva de capacidad.

Para asignar la facturación de la capacidad disponible de una reserva de capacidad a otra cuenta, el propietario de la reserva de capacidad debe iniciar una solicitud a la cuenta requerida. La cuenta especificada recibe la solicitud y debe aceptarla o rechazarla en un plazo de 12 horas.

- Si la acepta, pasa a ser la propietaria de la facturación de cualquier capacidad disponible, también denominada capacidad no utilizada, en la reserva de capacidad. A partir de ese momento, los cargos por la capacidad disponible en la reserva de capacidad se facturan a su cuenta y no a la cuenta del propietario. Después de que es aceptada, solo el propietario de la reserva de capacidad puede revocar la facturación desde la cuenta asignada.
- Si la rechaza, el propietario de la reserva de capacidad seguirá siendo el propietario de la facturación de la capacidad disponible en la reserva de capacidad. Los cargos por cualquier capacidad disponible en la reserva de capacidad se seguirán facturando a la cuenta del propietario.
- Si no aceptan o rechazan la solicitud en un plazo de 12 horas, caducará y los cargos por cualquier capacidad disponible en la reserva de capacidad se seguirán facturando a la cuenta del propietario.

Durante el periodo en que la facturación esté asignada a otra cuenta, los elementos de línea `Reservation` y `UnusedBox` aparecen en el informe de costos y uso (CUR) de la cuenta asignada en lugar de en el CUR del propietario.

En la siguiente tabla se muestran las partidas que aparecen en el CUR de las cuentas de propietario y consumidor de la reserva de capacidad antes de asignar la facturación a otra cuenta.

Cuenta	Elementos de línea del CUR antes de asignar la facturación
Propietario de la reserva de capacidad	• `Reservation` • `BoxUsage *` • `UnusedBox`
Cuentas de consumidor con las que se comparte la reserva de capacidad	• `BoxUsage *`

En la siguiente tabla se muestran las partidas que aparecen en el CUR de las cuentas de propietario y consumidor de la reserva de capacidad después de asignar la facturación a otra cuenta.

Cuenta	Los elementos de línea del CUR una vez asignada la facturación
Propietario de la reserva de capacidad	• `BoxUsage *`
Cuenta de consumidor a la que se asigna la facturación	• `Reservation` • `BoxUsage *` • `UnusedBox`

Cuenta	Los elementos de línea del CUR una vez asignada la facturación
Otras cuentas de consumidor con las que se comparte la reserva de capacidad	• `BoxUsage` *

> **Note**
>
> - * El elemento de línea `BoxUsage` del CUR de una cuenta solo si hay instancias en ejecución en la reserva de capacidad. Para obtener más información sobre los elementos de línea del CUR, consulte Monitoring Capacity Reservations.
> - Utilice el ARN de reserva de capacidad del CUR para determinar quién es el propietario de la reserva de capacidad. Si el ARN incluye el ID de la cuenta de AWS, usted es el propietario de la reserva de capacidad. De lo contrario, la reserva de capacidad es propiedad de una cuenta diferente, pero la facturación está asignada a usted.
> - Las etiquetas de asignación de costos que el propietario ha asignado a la reserva de capacidad no aparecerán en el CUR de la cuenta de consumidor. Las etiquetas de asignación de costos aparecen únicamente en el CUR del propietario de la reserva de capacidad.

Consideraciones

Tenga en cuenta lo siguiente cuando asigne la facturación de una reserva de capacidad compartida:

- No puede efectuar asignaciones de facturación parcial o dividida. La facturación de toda la capacidad disponible de una reserva de capacidad se puede asignar a una cuenta a la vez.
- La capacidad disponible de una reserva de capacidad puede cambiar con el tiempo. Esto afectará a la facturación de la cuenta asignada. Por ejemplo, la capacidad disponible puede aumentar si el propietario de la reserva de capacidad aumenta el tamaño de la reserva de capacidad o si otras cuentas de consumidor detienen o finalizan las instancias que se ejecutan en la reserva de capacidad.
- La facturación solo se puede asignar a una cuenta de consumidor que esté consolidada en la misma cuenta de pagador de AWS Organizations. La facturación se revoca automáticamente de

la cuenta de consumidor si este abandona la organización o si la reserva de capacidad deja de compartirse con él.

- Solo el propietario de la reserva de capacidad puede cancelar una solicitud de asignación de facturación pendiente y revocar la facturación de una cuenta asignada una vez que se haya aceptado la solicitud.
- Si el propietario cancela una reserva de capacidad con fecha futura que tiene la facturación asignada a otra cuenta, el propietario de la facturación asignada paga los cargos de cancelación.

Asignación de la facturación de una reserva de capacidad de EC2 compartida a otra cuenta

Para asignar la facturación de la capacidad disponible de una reserva de capacidad compartida a otra cuenta, el propietario de la reserva de capacidad debe iniciar una solicitud a la cuenta requerida. En la consola de Amazon EC2, esta solicitud se denomina solicitud de transferencia.

El propietario de una reserva de capacidad solo puede asignar la facturación de la capacidad disponible de la reserva de capacidad a una cuenta si:

- La reserva de capacidad ya está compartida con esa cuenta.
- La cuenta está consolidada en la misma cuenta de pagador de AWS Organizations que el propietario de la reserva de capacidad.

La facturación está asignada a la cuenta especificada solo una vez que se acepta la solicitud.

Cuando el propietario de una reserva de capacidad inicia una solicitud, se envía un evento de Amazon EventBridge a la cuenta solicitada. Para obtener más información, consulte Supervisión de las solicitudes de asignación de facturación para las reservas de capacidad compartida.

Console

Asignación de la facturación de una reserva de capacidad compartida

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Reservas de capacidad y, a continuación, seleccione la reserva de capacidad compartida.
3. En la sección Facturación de la capacidad disponible, seleccione Asignar facturación.
4. En la pantalla Asignar facturación, seleccione la cuenta de consumidor a la que desee asignar la facturación y, a continuación, seleccione Solicitar.

AWS CLI

Asignación de la facturación de una reserva de capacidad compartida

Utilice el comando associate-capacity-reservation-billing-owner. En `--capacity-reservation-id`, especifique el ID de la reserva de capacidad compartida. En `--unused-reservation-billing-owner-id`, especifique el ID de la cuenta de AWS a la que desea asignar la facturación.

```
aws ec2 associate-capacity-reservation-billing-owner \
    --capacity-reservation-id cr-01234567890abcdef \
    --unused-reservation-billing-owner-id 123456789012
```

PowerShell

Asignación de la facturación de una reserva de capacidad compartida

Utilice el cmdlet Register-EC2CapacityReservationBillingOwner. En `-CapacityReservationId`, especifique el ID de la reserva de capacidad compartida. En `-UnusedReservationBillingOwnerId`, especifique el ID de la cuenta de AWS a la que desea asignar la facturación.

```
Register-EC2CapacityReservationBillingOwner `
    -CapacityReservationId cr-01234567890abcdef `
    -UnusedReservationBillingOwnerId 123456789012
```

Consulta de las solicitudes de asignación de facturación de las reservas de capacidad de EC2

El propietario de una reserva de capacidad solo puede ver la solicitud de asignación de facturación más reciente que haya iniciado. Además, las cuentas de los consumidores solo pueden ver las solicitudes de asignación de facturación más recientes que se les hayan enviado.

Las solicitudes se pueden ver durante 24 horas después de que pasen al estado `cancelled`, `expired` o `revoked`. Transcurridas 24 horas, ya no se pueden ver.

Console

(Propietario de la reserva de capacidad) Consulta de las solicitudes que ha iniciado

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2. En el panel de navegación, seleccione Reservas de capacidad y, a continuación, seleccione la reserva de capacidad compartida de la que desea ver las solicitudes.
3. En la sección Facturación de la capacidad disponible se muestra la solicitud más reciente y su estado actual.

(Cuenta de consumidor) Consulta de las solicitudes que se le han enviado

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Reservas de capacidad.
3. Si tiene solicitudes pendientes, en la parte superior de la pantalla aparece el banner Solicitudes de asignación de facturación pendientes. Si el banner no aparece, no tiene ninguna solicitud pendiente.

   Para ver las solicitudes, seleccione Revisar solicitudes en el banner.

AWS CLI

(Propietario de la reserva de capacidad) Consulta de las solicitudes que ha iniciado

Utilice el comando describe-capacity-reservation-billing-requests.

```
aws ec2 describe-capacity-reservation-billing-requests \
    --role odcr-owner
```

(Cuenta de consumidor) Consulta de las solicitudes que se le han enviado

Utilice el comando describe-capacity-reservation-billing-requests.

```
aws ec2 describe-capacity-reservation-billing-requests \
    --role unused-reservation-billing-owner
```

PowerShell

(Propietario de la reserva de capacidad) Consulta de las solicitudes que ha iniciado

Utilice el cmdlet Get-EC2CapacityReservationBillingRequest.

```
Get-EC2CapacityReservationBillingRequest `
```

```
    -Role odcr-owner
```

(Cuenta de consumidor) Consulta de las solicitudes que se le han enviado

Utilice el cmdlet Get-EC2CapacityReservationBillingRequest.

```
Get-EC2CapacityReservationBillingRequest `
    -Role unused-reservation-billing-owner
```

Una solicitud puede tener uno de los siguientes estados.

Estado	Descripción
`pending`	La solicitud no se ha aceptado ni rechazado, pero aún no ha caducado.
`accepted`	La cuenta especificada ha aceptado la solicitud. La facturación de la capacidad disponible de la reserva de capacidad se ha asignado a la cuenta de consumidor.
`rejected`	La cuenta de consumidor rechazó la solicitud.
`cancelled`	El propietario de la reserva de capacidad canceló la solicitud mientras se encontraba en el estado `pending`.
`revoked`	La facturación se rechazó desde la cuenta de consumidor por uno de los siguientes motivos: •

Estado	Descripción
	El propietario de la reserva de capacidad la revocó explícitamente. • La reserva de capacidad ya no se comparte con la cuenta de consumidor. • La cuenta de consumidor ya no forma parte de la organización de AWS.
`expired`	La solicitud caducó porque la cuenta de consumidor no la aceptó o la rechazó en un plazo de 12 horas.

Aceptación o rechazo de la facturación de una reserva de capacidad de EC2 compartida

Si recibe una solicitud de asignación de facturación para una reserva de capacidad compartida con usted, puede aceptarla o rechazarla. La solicitud permanece en el estado `pending` hasta que se acepta o se rechaza.

Si acepta la solicitud, pasará al estado `accepted` y, a partir de ese momento, se asignará a su cuenta la facturación de cualquier capacidad disponible o sin utilizar de esa reserva de capacidad. Tras aceptar una solicitud, solo el propietario de la reserva de capacidad puede revocar la facturación de su cuenta.

Si rechaza la solicitud, pasa al estado `rejected` y la facturación de la capacidad disponible de la reserva de capacidad permanece asignada al propietario de la reserva de capacidad.

Las solicitudes caducan si no se aceptan o se rechazan en un plazo de 12 horas. Si una solicitud caduca, la facturación de cualquier capacidad no utilizada de la reserva de capacidad sigue asignada al propietario de la reserva de capacidad.

Cuando se acepta o rechaza una solicitud, se envía un evento de Amazon EventBridge a la cuenta del propietario de la reserva de capacidad. Cuando una solicitud caduca, se envía un evento de Amazon EventBridge al propietario de la reserva de capacidad y a la cuenta de consumidor. Para obtener más información, consulte Supervisión de las solicitudes de asignación de facturación para las reservas de capacidad compartida.

Console

Aceptación o rechazo de una solicitud

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Reservas de capacidad.
3. Si tiene solicitudes pendientes, en la parte superior de la pantalla aparece el banner Solicitudes de asignación de facturación pendientes. Si el banner no aparece, no tiene ninguna solicitud pendiente.

   Para ver las solicitudes, seleccione Revisar solicitudes en el banner.
4. Seleccione la solicitud que desee aceptar o rechazar y, a continuación, seleccione Aceptar o Rechazar.

AWS CLI

Aceptación de una solicitud

Utilice el comando accept-capacity-reservation-billing-ownership. En `--capacity-reservation-id`, especifique el ID de la reserva de capacidad para la que desea aceptar la solicitud.

```
aws ec2 accept-capacity-reservation-billing-ownership \
    --capacity-reservation-id cr-01234567890abcdef
```

Rechazo de una solicitud

Utilice el comando reject-capacity-reservation-billing-ownership. En `--capacity-reservation-id`, especifique el ID de la reserva de capacidad para la que desea rechazar la solicitud.

```
aws ec2 reject-capacity-reservation-billing-ownership \
    --capacity-reservation-id cr-01234567890abcdef
```

PowerShell

Aceptación de una solicitud

Utilice el cmdlet Approve-EC2CapacityReservationBillingOwnership.

```
Approve-EC2CapacityReservationBillingOwnership `
    -CapacityReservationId cr-01234567890abcdef
```

Rechazo de una solicitud

Utilice el cmdlet Deny-EC2CapacityReservationBillingOwnership.

```
Deny-EC2CapacityReservationBillingOwnership `
    -CapacityReservationId cr-01234567890abcdef
```

Cancelación o revocación de las solicitudes de asignación de facturación para las reservas de capacidad de EC2 compartidas

Solo el propietario de la reserva de capacidad puede cancelar una solicitud de asignación de facturación de `pending`. Si se cancela una solicitud pendiente, pasa al estado `cancelled` y la facturación de la capacidad disponible (o sin utilizar) de la reserva de capacidad permanece asignada al propietario de la reserva de capacidad.

Después de que una solicitud es `accepted`, solo el propietario de la reserva de capacidad puede revocar la facturación desde la cuenta asignada. Si se revoca la facturación, la solicitud pasa al estado `revoked` y la facturación de cualquier capacidad disponible de la reserva de capacidad se reasigna al propietario de la reserva de capacidad.

Cuando se cancela o revoca una solicitud, los eventos de Amazon EventBridge se envían al propietario de la reserva de capacidad y a la cuenta de consumidor especificada. Para obtener más información, consulte Supervisión de las solicitudes de asignación de facturación para las reservas de capacidad compartida.

Console

Cancelación o revocación de una solicitud

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2. En el panel de navegación, seleccione Reservas de capacidad y, a continuación, elija la reserva de capacidad para la que desee cancelar o revocar la solicitud.
3. En la sección Facturación de la capacidad disponible, seleccione Cancelar transferencia o Revocar transferencia, según el estado actual de la solicitud.

AWS CLI

Cancelación o revocación de una solicitud

Utilice el comando disassociate-capacity-reservation-billing-owner. En `--unused-reservation-billing-owner-id`, especifique el ID de la cuenta de AWS a la que se envió la solicitud.

```
aws ec2 disassociate-capacity-reservation-billing-owner \
    --capacity-reservation-id cr-01234567890abcdef \
    --unused-reservation-billing-owner-id 123456789012
```

PowerShell

Cancelación o revocación de una solicitud

Utilice el cmdlet Unregister-EC2CapacityReservationBillingOwner. En `-UnusedReservationBillingOwnerId`, especifique el ID de la cuenta de AWS a la que se envió la solicitud.

```
Unregister-EC2CapacityReservationBillingOwner `
    -CapacityReservationId cr-01234567890abcdef `
    -UnusedReservationBillingOwnerId 123456789012
```

Supervisión de las solicitudes de asignación de facturación para las reservas de capacidad compartida

Amazon EC2 envía eventos de Amazon EventBridge cuando cambia el estado de una solicitud de asignación de facturación.

- Los eventos se envían al propietario de la reserva de capacidad cuando una solicitud pasa a los siguientes estados: `accepted` | `rejected` | `expired` | `revoked`.
- Los eventos se envían a la cuenta de consumidor solicitada cuando una solicitud pasa a los siguientes estados: `pending` | `expired` | `cancelled` | `revoked`.

Para obtener más información sobre Amazon EventBridge, consulte la Guía del usuario de Amazon EventBridge.

El siguiente es el patrón de eventos de Amazon EventBridge.

```
{
   "version":"0",
   "id":"12345678-1234-1234-1234-123456789012",
   "detail-type":"On-Demand Capacity Reservation Billing Ownership Request pending|
accepted|rejected|cancelled|revoked|expired",
   "source":"aws.ec2",
   "account":"account_id",
   "time":"state_change_timestamp",
   "region":"region",
   "resources":[
      "arn:aws:ec2:region:cr_owner_account_id:capacity-reservation/cr_id"
   ],
   "detail":{
      "capacity-reservation-id":"cr_id",
      "updateTime":timestamp,
      "ownerAccountId":"cr_owner_account_id",
      "unusedReservationChargesOwnerID":"consumer_account_id",
      "status":"pending|accepted|rejected|cancelled|revoked|expired",
      "statusMessage":"message
   }
}
```

El siguiente es un ejemplo de un evento que se envía al propietario de la reserva de capacidad (222222222222) cuando una cuenta de consumidor (111111111111) acepta una solicitud de asignación de facturación para una reserva de capacidad compartida (`cr-01234567890abcdef`).

```
{
   "version":"0",
   "id":"12345678-1234-1234-1234-123456789012",
   "detail-type":"On-Demand Capacity Reservation Billing Ownership Request accepted",
   "source":"aws.ec2",
   "account":"222222222222",
   "time":"2024-09-01Thh:59:59Z",
   "region":"us-east-1",
   "resources":[
      "arn:aws:ec2:us-east-1:222222222222:capacity-reservation/cr-01234567890abcdef"
   ],
   "detail":{
```

```
      "capacity-reservation-id":"cr-01234567890abcdef",
      "updateTime":"2024-08-01Thh:59:59Z",
      "ownerAccountId":"222222222222",
      "unusedReservationChargesOwnerID":"111111111111",
      "status":"accepted",
      "statusMessage":"billing transfer status message"
   }
}
```

Permisos de una Reserva de capacidad compartida

Permisos de los propietarios

Los propietarios tienen la responsabilidad de administrar y cancelar sus Reservas de capacidad compartidas Los propietarios no pueden modificar instancias que se ejecuten en la Reserva de capacidad compartida que sean propiedad de otras cuentas. Los propietarios siguen siendo responsables de administrar las instancias que inician en la Reserva de capacidad compartida.

Permisos de los consumidores

Los consumidores son responsables de administrar sus instancia que ejecutan la Reserva de capacidad compartida. Los consumidores no pueden modificar la Reserva de capacidad compartida en modo alguno y no pueden ver o modificar instancias que son propiedad de otros consumidores o del propietario de Reserva de capacidad. Los consumidores solo pueden ver la capacidad total y disponible en la reserva compartida.

Facturación y medición

No hay recargos adicionales para compartir Reservas de capacidad.

De forma predeterminada, al propietario de la reserva de capacidad se le facturan las instancias que ejecuta dentro de la reserva de capacidad y la capacidad reservada no utilizada, mientras que a los consumidores se les facturan las instancias que ejecutan dentro de la reserva de capacidad compartida. Sin embargo, puede asignar la facturación de la capacidad disponible de una reserva de capacidad compartida a una cuenta de consumidor específica. Para obtener más información, consulte Asignación de facturación para las reservas de capacidad de Amazon EC2 compartidas.

Si el propietario de la reserva de capacidad pertenece a una cuenta de pago diferente y la reserva de capacidad está cubierta por una instancia reservada regional o un plan de Savings Plans, al propietario de la reserva de capacidad se le seguirán facturando cualquiera de los dos. En estos casos, el propietario de la reserva de capacidad paga la instancia reservada regional o el plan de

Savings Plans. Además, a los consumidores se les facturan las instancias que se ejecutan en la reserva de capacidad compartida.

Límites de instancias

Todo el uso de Reserva de capacidad se tiene en cuenta en los límites de instancia a petición del propietario de la Reserva de capacidad. Esto incluye:

- Capacidad reservada sin utilizar
- Uso de instancias del propietario de la Reserva de capacidad
- Uso de instancias propiedad de los consumidores

Las instancias iniciadas en la capacidad compartida por los consumidores se tienen en cuenta en el límite de instancia a petición del propietario de la Reserva de capacidad. Los límites de instancia de los consumidores son una suma de sus propios límites de instancia bajo demanda y la capacidad disponible en las reservas de capacidad compartidas a las que tienen acceso.

Flotas de reservas de capacidad

Una Flota de reserva de capacidad en diferido es un grupo de Reservas de capacidad.

Una solicitud de Flota de Reservas de capacidad contiene toda la información de configuración necesaria para iniciar una Flota de Reservas de capacidad. Con una única solicitud puede reservar grandes cantidades de capacidad de Amazon EC2 para su carga de trabajo en varios tipos de instancias, hasta la capacidad de destino que especifique.

Después de crear una Flota de Reservas de capacidad puede administrar las Reservas de capacidad de la flota de forma colectiva, modificando o cancelando la Flota de Reservas de capacidad.

Temas

- Cómo funcionan las Flotas de Reservas de capacidad
- Consideraciones
- Precios
- Conceptos y planificación de flota de reserva de capacidad
- Crear una Flota de Reservas de capacidad
- Modificar una Flota de Reservas de capacidad
- Cancelar una Flota de Reservas de capacidad

- Ejemplo de configuraciones de Flota de Reservas de capacidad
- Uso de roles vinculados a servicios para la flota de reservas de capacidad

Cómo funcionan las Flotas de Reservas de capacidad

Al crear una Flota de Reservas de capacidad, la flota intenta crear Reservas de capacidad individuales y cumplir la capacidad de destino total que haya especificado en la solicitud de flota.

El número de instancias para las que la flota reserva capacidad depende de la capacidad de destino total y de las ponderaciones de tipo de instancia que se especifiquen. El tipo de instancia para el que reserva capacidad depende de la estrategia de asignación y de las prioridades del tipo de instancia que se utilicen.

Si no hay suficiente capacidad en el momento de crear la flota y no puede cumplir inmediatamente su capacidad de destino total, la flota intenta crear Reservas de capacidad asíncronas hasta que haya reservado la cantidad de capacidad solicitada.

Cuando la flota alcanza su capacidad de destino total, intenta mantener esa capacidad. Si se cancela una reserva de capacidad de la flota, esta crea automáticamente una o más Reservas de capacidad, según la configuración de la flota, para reemplazar la capacidad perdida y mantener su capacidad de destino total.

Las Reservas de capacidad de la flota no se pueden administrar individualmente. Deben administrarse colectivamente modificando la flota. Al modificar una flota, las Reservas de capacidad de la flota se actualizan automáticamente para reflejar los cambios.

Actualmente, las flotas de Reservas de capacidad admiten los criterios `open` de asignación de instancias, y todas las Reservas de capacidad iniciadas por una flota utilizan automáticamente estos criterios de asignación de instancias. Con estos criterios, las nuevas instancias e instancias existentes que tienen atributos coincidentes (tipo de instancia, plataforma, zona de disponibilidad y tenencia) se ejecutan automáticamente en las Reservas de capacidad creadas por la flota. Las flotas de reserva de capacidad no admiten criterios de asignación de instancias objetivo.

Consideraciones

Tenga en cuenta lo siguiente cuando trabaje con flotas de Reservas de capacidad:

- Se puede crear, modificar, ver y cancelar una Flota de Reservas de capacidad mediante la AWS CLI y la API de AWS.

- Las Reservas de capacidad de una flota no se pueden administrar individualmente. Deben administrarse colectivamente modificando o cancelando la flota.
- Una Flota de Reservas de capacidad no puede abarcar distintas regiones.
- Una Flota de Reservas de capacidad no puede abarcar distintas zonas de disponibilidad.
- Las Reservas de capacidad creadas por una Flota de Reservas de capacidad se etiquetan automáticamente con la siguiente etiqueta generada por AWS:
  - Clave: — `aws:ec2-capacity-reservation-fleet`
  - Value: — *`fleet_id`*

  Puede utilizar esta etiqueta para identificar las Reservas de capacidad creadas por una Flota de Reservas de capacidad.

Precios

No hay recargos adicionales para usar flotas de Reservas de capacidad. Se le facturan las Reservas de capacidad individuales creadas por sus flotas de Reservas de capacidad. Para obtener información acerca de cómo se facturan las Reservas de capacidad, consulte Precios y facturación de Reserva de capacidad.

Conceptos y planificación de flota de reserva de capacidad

La siguiente información describe cómo planificar una flota de reserva de capacidad y describe los conceptos de la flota de reserva de capacidad, incluida la capacidad objetivo total, la estrategia de asignación, el peso del tipo de instancia y la prioridad del tipo de instancia.

Temas

- Planificar una flota de reserva de capacidad
- Capacidad de destino total
- Estrategia de asignación
- Ponderación de tipo de instancias
- Prioridad de tipo de instancias

Planificar una flota de reserva de capacidad

Al planificar su flota de reserva de capacidad, se recomienda hacer lo siguiente:

1. Determine la cantidad de capacidad informática que necesita su carga de trabajo.

2. Decida los tipos de instancia y las zonas de disponibilidad que desea utilizar.
3. Asigne prioridad a cada tipo de instancia en función de sus necesidades y preferencias. Para obtener más información, consulte Prioridad de tipo de instancias.
4. Cree un sistema de ponderación de capacidad que tenga sentido para su carga de trabajo. Asigne una ponderación a cada tipo de instancia y determine la capacidad de destino total. Para obtener más información, consulte Ponderación de tipo de instancias y Capacidad de destino total.
5. Determine si necesita la reserva de capacidad indefinidamente o solo durante un período de tiempo específico.

Capacidad de destino total

La capacidad de destino total es la cantidad total de capacidad informática que reserva la Flota de Reservas de capacidad. Especifique la capacidad de destino total cuando cree la Flota de Reservas de capacidad. Una vez creada la flota, Amazon EC2 crea automáticamente Reservas de capacidad para reservar capacidad hasta la capacidad de destino total.

El número de instancias para las que la Flota de Reservas de capacidad reserva capacidad se determina por la capacidad de destino total y las ponderaciones de tipo de instancia que especifique para cada tipo de instancia en la Flota de Reservas de capacidad (`total target capacity/instance type weight=number of instances`).

Puede asignar una capacidad de destino total en función de las unidades que sean significativas para su carga de trabajo. Por ejemplo, si su carga de trabajo requiere un cierto número de vCPU, puede asignar la capacidad de destino total en función del número de vCPU necesarias. Si su carga de trabajo requiere `2048` vCPU, especifique una capacidad de destino total de `2048`, y luego asigne ponderaciones de tipo de instancia en función del número de vCPU proporcionadas por los tipos de instancia de la flota. Para ver un ejemplo, consulta Ponderación de tipo de instancias.

Estrategia de asignación

La estrategia de asignación de la Flota de Reservas de capacidad determina cómo se atiende la solicitud de capacidad reservada a partir de las especificaciones de tipo de instancia en la configuración de la Flota de Reservas de capacidad.

En la actualidad, solo se admite la estrategia de asignación `prioritized`. Con esta estrategia, la Flota de Reservas de capacidad crea Reservas de capacidad utilizando las prioridades que ha asignado a cada una de las especificaciones de tipo de instancia en la configuración de la Flota de Reservas de capacidad. Los valores de prioridad más bajos indican mayor prioridad para su uso. Por

ejemplo, supongamos que crea una Flota de Reservas de capacidad que utiliza los siguientes tipos de instancia y prioridades:

- `m4.16xlarge`: prioridad = 1
- `m5.16xlarge`: prioridad = 3
- `m5.24xlarge`: prioridad = 2

Primero la flota intenta crear Reservas de capacidad para `m4.16xlarge`. Si Amazon EC2 no tiene suficiente capacidad de `m4.16xlarge`, la flota intenta crear Reservas de capacidad para `m5.24xlarge`. Si Amazon EC2 no tiene suficiente capacidad de `m5.24xlarge`, la flota intenta crear Reservas de capacidad para `m5.16xlarge`.

Ponderación de tipo de instancias

La ponderación de tipo de instancias es una ponderación asignada a cada tipo de instancia de la Flota de Reservas de capacidad. La ponderación determina con cuántas unidades de capacidad cuenta cada instancia de ese tipo de instancia específico con relación a la capacidad de destino total de la flota.

Puede asignar las ponderaciones en función de las unidades que sean significativas para su carga de trabajo. Por ejemplo, si su carga de trabajo requiere cierto número de vCPU, puede asignar ponderaciones en función del número de vCPU proporcionadas por cada tipo de instancia en la Flota de Reservas de capacidad. En este caso, si crea una Flota de Reservas de capacidad con instancias `m4.16xlarge` y `m5.24xlarge`, asignaría ponderaciones que correspondan al número de vCPU para cada instancia de la siguiente manera:

- `m4.16xlarge`: 64 vCPU, ponderación = 64 unidades
- `m5.24xlarge`: 96 vCPU, ponderación = 96 unidades

La ponderación del tipo de instancia determina el número de instancias para las que reserva capacidad la Flota de Reservas de capacidad. Por ejemplo, si una Flota de Reservas de capacidad con una capacidad de destino total de 384 unidades utiliza los tipos de instancia y las ponderaciones del ejemplo anterior, la flota podría reservar capacidad para 6 instancias `m4.16xlarge` (capacidad de destino de 384/ponderación de tipo de instancia de 64 = 6 instancias) o 4 instancias `m5.24xlarge` (384/96 = 4).

Si no asigna ponderaciones de tipo de instancia o si asigna una ponderación de tipo de instancia de 1, la capacidad de destino total se basa únicamente en el recuento de instancias. Por ejemplo,

si una Flota de Reservas de capacidad con una capacidad de destino total de 384 unidades utiliza los tipos de instancia del ejemplo anterior, pero omite las ponderaciones o especifica una ponderación de 1 para ambos tipos de instancias, la flota podría reservar capacidad para 384 instancias `m4.16xlarge` o bien para 384 instancias `m5.24xlarge`.

Prioridad de tipo de instancias

La prioridad de tipo de instancias es un valor que asigna a los tipos de instancias de la flota. Las prioridades se utilizan para determinar cuáles de los tipos de instancias especificados para la flota deben priorizarse para su uso.

Los valores de prioridad más bajos indican una prioridad superior para su uso.

Crear una Flota de Reservas de capacidad

Cuando crea una Flota de Reservas de capacidad, crea automáticamente Reservas de capacidad para los tipos de instancias especificados en la solicitud de flota, hasta la capacidad de destino total especificada. El número de instancias para las que la flota reserva capacidad depende de la capacidad de destino total y de las ponderaciones de tipo de instancia que especifique en la solicitud. Para obtener más información, consulte Ponderación de tipo de instancias y Capacidad de destino total.

Al crear la flota, debe especificar los tipos de instancias que se van a utilizar y una prioridad para cada uno de esos tipos de instancias. Para obtener más información, consulte Estrategia de asignación y Prioridad de tipo de instancias.

> **Note**
>
> El rol vinculado a servicio AWSServiceRoleForEC2CapacityReservationFleet se crea automáticamente en su cuenta la primera vez que cree una Flota de Reservas de capacidad. Para obtener más información, consulte Uso de roles vinculados a servicios para la flota de reservas de capacidad.

Las flotas de Reservas de capacidad solo admiten los criterios `open` de asignación de instancias.

AWS CLI

Para crear una Flota de Reservas de capacidad

Utilice el comando create-capacity-reservation-fleet.

```
aws ec2 create-capacity-reservation-fleet \
    --total-target-capacity 24 \
    --allocation-strategy prioritized \
    --instance-match-criteria open \
    --tenancy default \
    --end-date 2021-12-31T23:59:59.000Z \
    --instance-type-specifications file://instanceTypeSpecification.json
```

A continuación se muestra el contenido de `instanceTypeSpecification.json`.

```
[
  {
    "InstanceType": "m5.xlarge",
    "InstancePlatform": "Linux/UNIX",
    "Weight": 3.0,
    "AvailabilityZone":"us-east-1a",
    "EbsOptimized": true,
    "Priority" : 1
  }
]
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "Status": "submitted",
    "TotalFulfilledCapacity": 0.0,
    "CapacityReservationFleetId": "crf-abcdef01234567890",
    "TotalTargetCapacity": 24
}
```

PowerShell

Para crear una Flota de Reservas de capacidad

Utilice el cmdlet New-EC2CapacityReservationFleet.

```
New-EC2CapacityReservationFleet `
    -TotalTargetCapacity 24 `
    -AllocationStrategy "prioritized" `
    -InstanceMatchCriterion "open" `
```

```
    -Tenancy "default" `
    -EndDate 2021-12-31T23:59:59.000Z `
    -InstanceTypeSpecification $specification
```

La especificación se define de la siguiente manera.

```
$specification = New-Object Amazon.EC2.Model.ReservationFleetInstanceSpecification
$specification.InstanceType = "m5.xlarge"
$specification.InstancePlatform = "Linux/UNIX"
$specification.Weight = 3.0
$specification.AvailabilityZone = "us-east-1a"
$specification.EbsOptimized = $true
$specification.Priority = 1
```

Modificar una Flota de Reservas de capacidad

Puede modificar la capacidad de destino total y la fecha de una Flota de Reservas de capacidad en cualquier momento. Al modificar la capacidad de destino total de una Flota de Reservas de capacidad, la flota crea automáticamente nuevas Reservas de capacidad o modifica o cancela las Reservas de capacidad existentes en la flota para cumplir la nueva capacidad de destino total. Al modificar la fecha de finalización de la flota, las fechas de finalización de todas las Reservas de capacidad individuales se actualizan en consecuencia.

Consideraciones

- Después de modificar una flota, su estado pasa a `modifying`. No puede intentar realizar modificaciones adicionales en una flota mientras esté en el estado `modifying`.
- No puede modificar la tenencia, la zona de disponibilidad, los tipos de instancia, las plataformas de instancias, las prioridades ni las ponderaciones utilizadas por una Flota de Reservas de capacidad. Si necesita cambiar cualquiera de estos parámetros, puede que deba cancelar la flota existente y crear una nueva con los parámetros necesarios.
- No puede especificar `--end-date` y `--remove-end-date` en el mismo comando.

AWS CLI

Para modificar una Flota de Reservas de capacidad

Utilice el comando modify-capacity-reservation-fleet.

Ejemplo 1: Modificación de la capacidad de destino total

```
aws ec2 modify-capacity-reservation-fleet \
    --capacity-reservation-fleet-id crf-01234567890abcedf \
    --total-target-capacity 160
```

Ejemplo 2: Modificación de la fecha de finalización

```
aws ec2 modify-capacity-reservation-fleet \
    --capacity-reservation-fleet-id crf-01234567890abcedf \
    --end-date 2021-07-04T23:59:59.000Z
```

Ejemplo 3: Eliminación de la fecha de finalización

```
aws ec2 modify-capacity-reservation-fleet \
    --capacity-reservation-fleet-id crf-01234567890abcedf \
    --remove-end-date
```

PowerShell

Para modificar una Flota de Reservas de capacidad

Utilice el cmdlet Edit-EC2CapacityReservationFleet.

Ejemplo 1: Modificación de la capacidad de destino total

```
Edit-EC2CapacityReservationFleet `
    -CapacityReservationFleetId crf-01234567890abcedf `
    -TotalTargetCapacity 160
```

Ejemplo 2: Modificación de la fecha de finalización

```
Edit-EC2CapacityReservationFleet `
    -CapacityReservationFleetId crf-01234567890abcedf `
    -EndDate 2021-07-04T23:59:59.000Z
```

Ejemplo 3: Eliminación de la fecha de finalización

```
Edit-EC2CapacityReservationFleet `
```

```
    -CapacityReservationFleetId crf-01234567890abcedf `
    -RemoveEndDate
```

Cancelar una Flota de Reservas de capacidad

Cuando ya no necesite una Flota de Reservas de capacidad y la capacidad que dicha flota reserva, puede cancelarla. Al cancelar una flota, su estado cambia a `cancelled` y ya no puede crear nuevas Reservas de capacidad. Además, se cancelan todas las reservas de capacidad individuales de la flota. Las instancias que se estaban ejecutando anteriormente en la capacidad reservada siguen ejecutándose con normalidad en la capacidad compartida.

AWS CLI

Para cancelar una Flota de Reservas de capacidad

Utilice el comando cancel-capacity-reservation-fleets.

```
aws ec2 cancel-capacity-reservation-fleets \
    --capacity-reservation-fleet-ids crf-abcdef01234567890
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "SuccessfulFleetCancellations": [
        {
            "CurrentFleetState": "cancelling",
            "PreviousFleetState": "active",
            "CapacityReservationFleetId": "crf-abcdef01234567890"
        }
    ],
    "FailedFleetCancellations": []
}
```

PowerShell

Para cancelar una Flota de Reservas de capacidad

Utilice el cmdlet Stop-EC2CapacityReservationFleet.

```
Stop-EC2CapacityReservationFleet `
```

```
    -CapacityReservationFleetId crf-abcdef01234567890
```

Ejemplo de configuraciones de Flota de Reservas de capacidad

En el siguiente ejemplo se crea una Flota de Reservas de capacidad que utiliza dos tipos de instancia: `m5.4xlarge` y `m5.12xlarge`.

Utiliza un sistema de ponderación basado en el número de vCPU proporcionadas por los tipos de instancias especificados. La capacidad de destino total es `480` vCPU. La instancia `m5.4xlarge` proporciona 16 vCPU y obtiene una ponderación de 16, mientras que la instancia `m5.12xlarge` proporciona 48 vCPU y obtiene una ponderación de 48. Este sistema de ponderación configura la Flota de Reservas de capacidad para que reserve capacidad para 30 instancias `m5.4xlarge` (480/16=30) o bien para 10 instancias `m5.12xlarge` (480/48=10).

La flota está configurada para priorizar la capacidad de `m5.12xlarge` y obtiene una prioridad de 1, mientras que `m5.4xlarge` obtiene una prioridad inferior, de 2. Esto significa que la flota intentará reservar primero la capacidad de `m5.12xlarge` y solo intentará reservar la capacidad de `m5.4xlarge` si Amazon EC2 no tiene suficiente capacidad de `m5.12xlarge`.

La flota reserva la capacidad para instancias `Windows` y la reserva caduca automáticamente el `October 31, 2021` a las `23:59:59` UTC.

```
aws ec2 create-capacity-reservation-fleet \
    --total-target-capacity 480 \
    --allocation-strategy prioritized \
    --instance-match-criteria open \
    --tenancy default \
    --end-date 2021-10-31T23:59:59.000Z \
    --instance-type-specifications file://instanceTypeSpecification.json
```

A continuación, se muestra el contenido de `instanceTypeSpecification.json`.

```
[
    {
        "InstanceType": "m5.4xlarge",
        "InstancePlatform":"Windows",
        "Weight": 16,
        "AvailabilityZone":"us-east-1a",
        "EbsOptimized": true,
        "Priority" : 2
```

```
    },
    {
        "InstanceType": "m5.12xlarge",
        "InstancePlatform":"Windows",
        "Weight": 48,
        "AvailabilityZone":"us-east-1a",
        "EbsOptimized": true,
        "Priority" : 1
    }
]
```

Uso de roles vinculados a servicios para la flota de reservas de capacidad

La Flota de Reservas de capacidad en diferido utiliza roles vinculados a servicios de AWS Identity and Access Management(IAM)https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles.html#id_roles_terms-and-concepts. Un rol vinculado a servicio es un tipo único de rol de IAM que está vinculado directamente a una Flota de Reservas de capacidad. Los roles vinculados a servicios los predefine la Flota de Reservas de capacidad e incluyen todos los permisos que el servicio necesita para llamar a otros servicios de AWS en su nombre.

Un rol vinculado a servicio simplifica la configuración de la Flota de Reservas de capacidad porque ya no tendrá que agregar manualmente los permisos necesarios. La Flota de Reservas de capacidad define los permisos de sus roles vinculados a servicios y, a menos que esté definido de otra manera, solo la Flota de Reservas de capacidad puede asumir sus roles. Los permisos definidos incluyen las políticas de confianza y de permisos, y que la política de permisos no se pueda adjuntar a ninguna otra entidad de IAM.

Solo es posible eliminar un rol vinculado a un servicio después de eliminar sus recursos relacionados. De esta forma, se protegen los recursos de la Flota de Reservas de capacidad, ya que se evita que se puedan eliminar accidentalmente permisos de acceso a los recursos.

Permisos de roles vinculados a servicios para la flota de reservas de capacidad

La Flota de Reservas de capacidad usa el rol vinculado a servicio denominado AWSServiceRoleForEC2CapacityReservationFleet para crear, describir, modificar y cancelar las Reservas de capacidad por una Flota de Reservas de capacidad, en su nombre.

El rol vinculado al servicio AWSServiceRoleForEC2CapacityReservationFleet confía en que la siguiente entidad asuma el rol.

- `capacity-reservation-fleet.amazonaws.com`

El rol utiliza la política administrada `AWSEC2CapacityReservationFleetRolePolicy` AWS. Para obtener más información, consulte AWS Política administrada de: AWSEC2CapacityReservationFleetRolePolicy.

Debe configurar permisos para permitir a una entidad de IAM (como un usuario, grupo o rol) crear, editar o eliminar un rol vinculado a servicios. Para obtener más información, consulte Permisos de roles vinculados a servicios en la Guía del usuario de IAM.

Creación de un rol vinculado a servicios para la flota de reservas de capacidad

No necesita crear manualmente un rol vinculado a servicios. Al crear una Flota de Reservas de capacidad con el comando `create-capacity-reservation-fleet` de la AWS CLI o el comando de API `CreateCapacityReservationFleet`, el rol vinculado a servicio se crea automáticamente.

Si elimina este rol vinculado a servicios y necesita crearlo de nuevo, puede utilizar el mismo proceso para volver a crear el rol en su cuenta. Al crear una Flota de Reservas de capacidad, la Flota de Reservas de capacidad crea de nuevo el rol vinculado a servicio.

Edición de un rol vinculado a servicios para la flota de reservas de capacidad

La Flota de Reservas de capacidad no le permite editar el rol vinculado a servicio AWSServiceRoleForEC2CapacityReservationFleet. Después de crear un rol vinculado al servicio, no podrá cambiar el nombre del rol, ya que varias entidades podrían hacer referencia al rol. Sin embargo, sí puede editar la descripción del rol con IAM. Para obtener más información, consulte la Descripción sobre cómo editar un rol vinculado al servicio en la Guía del usuario de IAM.

Eliminación de un rol vinculado a servicios para la flota de reservas de capacidad

Si ya no necesita utilizar una característica o servicio que requiere un rol vinculado a un servicio, le recomendamos que elimine dicho rol. De esta forma no tiene una entidad no utilizada que no se monitoree ni mantenga de forma activa. No obstante, debe eliminar los recursos del rol vinculado a servicio antes de eliminarlo manualmente.

> **Note**
>
> Si el servicio de la Flota de Reservas de capacidad está utilizando el rol cuando intenta eliminar los recursos, la eliminación podría producir un error. En tal caso, espere unos minutos e intente de nuevo la operación.

Para eliminar el rol vinculado a servicio AWSServiceRoleForEC2CapacityReservationFleet

1. Utilice el comando `delete-capacity-reservation-fleet` de la AWS CLI o el comando de API `DeleteCapacityReservationFleet` para eliminar las flotas de Reservas de capacidad de su cuenta.
2. Utilice la consola de IAM, la AWS CLI o la API de AWS para eliminar el rol vinculado a servicio AWSServiceRoleForEC2CapacityReservationFleet. Para obtener más información, consulte Eliminación de un rol vinculado a servicios en la Guía del usuario de IAM.

Regiones admitidas para los roles vinculados a servicios de la flota de reservas de capacidad

La Flota de Reservas de capacidad admite el uso de roles vinculados a servicios en todas las regiones en las que el servicio esté disponible. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión y regiones de AWS.

Supervisión de la utilización de las reservas de capacidad con las métricas de CloudWatch

Con las métricas de CloudWatch, puede monitorear de forma eficiente las Reservas de capacidad e identificar la capacidad no utilizada configurando alarmas de CloudWatch que notifiquen cuándo se alcancen los umbrales de uso. Esto puede ayudarlo a mantener un volumen de Reserva de capacidad constante y lograr un mayor nivel de utilización.

Las reservas de capacidad envían datos de métricas a CloudWatch cada cinco minutos. Las métricas no se admiten para Reservas de capacidad que estén activas durante menos de cinco minutos.

Para obtener más información sobre cómo ver métricas en la consola de CloudWatch, consulte Uso de las métricas de Amazon CloudWatch. Para obtener más información acerca de la creación de alarmas, consulte Creación de alarmas de Amazon CloudWatch Alarms.

Contenido

- Métricas de uso de Reserva de capacidad
- Dimensiones de métricas de Reserva de capacidad
- Ver métricas de CloudWatch para Reservas de capacidad

Métricas de uso de Reserva de capacidad

El espacio de nombres `AWS/EC2CapacityReservations` incluye las siguientes métricas de uso que puede utilizar para monitorear y mantener la capacidad bajo demanda dentro de los umbrales especificados para su reserva.

Métrica	Descripción
`UsedInstanceCount`	El número de instancias que se están utilizando actualmente. Unidad: recuento
`AvailableInstanceCount`	El número de instancias que están disponibles. Unidad: recuento
`TotalInstanceCount`	El número total de instancias que ha reservado. Unidad: recuento
`InstanceUtilization`	El porcentaje de instancias de capacidad reservadas que se están utilizando actualmente. Unidad: porcentaje

Dimensiones de métricas de Reserva de capacidad

Puede utilizar las siguientes dimensiones para ajustar las métricas mostradas en la tabla anterior dentro de la región y cuenta seleccionadas.

Dimensión	Descripción
(Sin dimensión)	Esta dimensión filtra la métrica especificada para todas las reservas de capacidad.

Dimensión	Descripción
`CapacityReservationId`	Esta dimensión filtra la métrica especificada para todas las reservas de capacidad.
`InstanceType`	Esta dimensión filtra la métrica especificada para todas las reservas de capacidad.
`AvailabilityZone`	Esta dimensión filtra la métrica especificada para todas las reservas de capacidad.
`InstanceMatchCriteria`	Esta dimensión filtra la métrica especificada para los criterios de coincidencia de la instancia identificada (`open` o `targeted`).
`InstancePlatform`	Esta dimensión filtra la métrica especificada para todas las reservas de capacidad.
`Tenancy`	Esta dimensión filtra la métrica especificada para la tenencia identificada.

Ver métricas de CloudWatch para Reservas de capacidad

Las métricas se agrupan en primer lugar por el espacio de nombres de servicio y, a continuación, por las dimensiones compatibles. Puede usar los siguientes procedimientos para ver las métricas de Reservas de capacidad.

Para consultar las métricas de Reserva de capacidad con la consola de CloudWatch

1. Abra la consola de CloudWatch en https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. Si es necesario, cambie la región. En la barra de navegación, seleccione la región donde reside la Reserva de capacidad. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión y regiones.
3. En el panel de navegación, seleccione Metrics (Métricas).
4. En Todas las métricas, elija Reservas de capacidad de EC2.

5. Elija una de las dimensiones de métricas anteriores: En todas las reservas de capacidad, Por reserva de capacidad, Por tipo de instancia, Por zona de disponibilidad, Por plataforma, Por criterio de coincidencia de instancias o Por tenencia. Las métricas se agruparán, respectivamente, por Sin dimensión, `CapacityReservationId`, `InstanceType`, `AvailabilityZone`, `Platform`, `InstanceMatchCriteria` y `Tenancy`.
6. Para ordenar las métricas, utilice el encabezado de columna. Para representar gráficamente una métrica, seleccione la casilla situada junto a la métrica.

Para ver las métricas de la reserva de capacidad mediante la AWS CLI

Utilice el siguiente comando list-metrics:

```
aws cloudwatch list-metrics --namespace "AWS/EC2CapacityReservations"
```

Supervisión de la infrautilización de la reserva de capacidad

Puede supervisar la infrautilización de la reserva de capacidad mediante lo siguiente:

Temas

- Eventos de Amazon EventBridge
- Notificaciones por correo electrónico y en el panel AWS Health

Eventos de Amazon EventBridge

AWS Health envía eventos a Amazon EventBridge cuando una reserva de capacidad en su cuenta está por debajo del 20 por ciento de uso durante ciertos periodos. Con EventBridge, puede establecer reglas que activen acciones programáticas en respuesta a dichos eventos. Por ejemplo, puede crear una regla que cancele automáticamente una reserva de capacidad cuando su utilización caiga por debajo del 20 por ciento de utilización en un periodo de 7 días.

Los eventos en EventBridge se representan como objetos JSON. Los campos que son únicos del evento se encuentran en la sección "detail" del objeto JSON. El campo “evento” contiene el nombre del evento. El campo “resultado” contiene el estado completad de la acción que desencadenó el evento. Para obtener más información, consulte Patrones de eventos de Amazon EventBridge en la Guía del usuario de Amazon EventBridge.

Para más información, consulte la Guía del usuario de Amazon EventBridge.

Esta característica no es compatible con AWS GovCloud (US).

Events

AWS Health envía los siguientes eventos cuando el uso de la capacidad de una reserva de capacidad es inferior al 20 por ciento.

- `AWS_EC2_ODCR_UNDERUTILIZATION_NOTIFICATION`

  El siguiente es un ejemplo de un evento que se genera cuando una reserva de capacidad recién creada tiene un uso de capacidad inferior al 20 por ciento durante un periodo de 24 horas.

```
{
    "version": "0",
    "id": "b3e00086-f271-12a1-a36c-55e8ddaa130a",
    "detail-type": "AWS Health Event",
    "source": "aws.health",
    "account": "123456789012",
    "time": "2023-03-10T12:03:38Z",
    "region": "ap-south-1",
    "resources": [
        "cr-01234567890abcdef"
    ],
    "detail": {
        "eventArn": "arn:aws:health:ap-south-1::event/EC2/
AWS_EC2_ODCR_UNDERUTILIZATION_NOTIFICATION/
AWS_EC2_ODCR_UNDERUTILIZATION_NOTIFICATION_cr-01234567890abcdef-6211-4d50-9286-0c9fbc243f04",
        "service": "EC2",
        "eventTypeCode": "AWS_EC2_ODCR_UNDERUTILIZATION_NOTIFICATION",
        "eventTypeCategory": "accountNotification",
        "startTime": "Fri, 10 Mar 2023 12:03:38 GMT",
        "endTime": "Fri, 10 Mar 2023 12:03:38 GMT",
        "eventDescription": [
            {
                "language": "en_US",
                "latestDescription": "A description of the event will be provided
 here"
            }
        ],
        "affectedEntities": [
            {
                "entityValue": "cr-01234567890abcdef"
            }
```

```
        ]
    }
    }
```

- AWS_EC2_ODCR_UNDERUTILIZATION_NOTIFICATION_SUMMARY

  El siguiente es un ejemplo de un evento que se genera cuando una o más reservas de capacidad tienen un uso de capacidad inferior al 20 por ciento durante un periodo de 7 días.

```
{
    "version": "0", "id":"7439d42b-3c7f-ad50-6a88-25e2a70977e2",
    "detail-type": "AWS Health Event",
    "source": "aws.health",
    "account": "123456789012",
    "time": "2023-03-07T06:06:01Z",
    "region": "us-east-1",
    "resources": [
        "cr-01234567890abcdef | us-east-1b | t3.medium | Linux/UNIX | 0.0%",
        "cr-09876543210fedcba | us-east-1a | t3.medium | Linux/UNIX | 0.0%"
    ],
    "detail": {
        "eventArn": "arn:aws:health:us-east-1::event/
EC2/AWS_EC2_ODCR_UNDERUTILIZATION_NOTIFICATION_SUMMARY/
AWS_EC2_ODCR_UNDERUTILIZATION_NOTIFICATION_SUMMARY_726c1732-d6f6-4037-b9b8-
bec3c2d3ba65",
        "service": "EC2",
        "eventTypeCode": "AWS_EC2_ODCR_UNDERUTILIZATION_NOTIFICATION_SUMMARY",
        "eventTypeCategory": "accountNotification",
        "startTime": "Tue, 7 Mar 2023 06:06:01 GMT",
        "endTime": "Tue, 7 Mar 2023 06:06:01 GMT",
        "eventDescription": [
            {
                "language": "en_US",
                "latestDescription": "A description of the event will be provided
 here"
            }
        ],
        "affectedEntities": [
            {
                "entityValue": "cr-01234567890abcdef | us-east-1b | t3.medium |
 Linux/UNIX | 0.0%"
            },
            {
```

```
                "entityValue": "cr-09876543210fedcba | us-east-1a | t3.medium |
 Linux/UNIX | 0.0%"
            }
        ]
    }
}
```

Crear una regla de EventBridge

Para recibir notificaciones por correo electrónico cuando el uso de reserva de capacidad sea inferior al 20 por ciento, cree un tema de Amazon SNS y, luego, cree una regla de Amazon SNS y una regla de EventBridge para el evento `AWS_EC2_ODCR_UNDERUTILIZATION_NOTIFICATION`.

Para crear el tema de Amazon SNS

1. Abra la consola de Amazon SNS en https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home.
2. En el panel de navegación, elige Temas y, a continuación, seleccione Crear tema.
3. En Tipo, seleccione Estándar.
4. En Nombre, escriba un nombre para el nuevo tema.
5. Elija Crear nuevo tema.
6. Elija Crear una suscripción.
7. En Protocolo, elija Correo electrónico y, a continuación, en Punto de conexión, introduzca la dirección de correo electrónico que recibe las notificaciones.
8. Elige Crear una suscripción.
9. La dirección de correo electrónico ingresada anteriormente recibirá un mensaje de correo electrónico con la siguiente línea de asunto: `AWS Notification - Subscription Confirmation`. Siga las instrucciones para confirmar la suscripción.

Para crear la regla de EventBridge

1. Abra la consola de Amazon EventBridge en https://console.aws.amazon.com/events/.
2. En el panel de navegación, elija Rules (Reglas) y, a continuación, elija Create rule (Crear regla).
3. En Nombre, ingrese el nombre de la nueva regla.
4. En Tipo de regla, elija Regla con un patrón de evento.
5. Elija Siguiente.

6. En Patrón de evento, realice lo siguiente:
    a. En Origen de evento, seleccione Servicios de AWS.
    b. En Servicio de AWS, seleccione AWS Health.
    c. Para el Tipo de evento, elija Notificación de poca utilización de ODCR de EC2.
7. Elija Siguiente.
8. En Destinos 1, haga lo siguiente:
    a. En Tipos de destino, seleccione Servicio de AWS.
    b. Para Seleccione un destino, elija Tema de SNS.
    c. En Tema, elija el tema que creó anteriormente.
9. Elija Siguiente y después elija de nuevo Siguiente.
10. Seleccione Creación de regla.

Notificaciones por correo electrónico y en el panel AWS Health

AWS Health envía el siguiente correo electrónico y las notificaciones Panel de estadocuando la utilización de la capacidad de reservas de capacidad de su cuenta caiga por debajo del 20 por ciento.

- Notificaciones individuales para cada reserva de capacidad recién creada que haya estado por debajo del 20 por ciento de utilización durante las últimas 24 horas.
- Una notificación resumida para todas las reservas de capacidad que hayan estado por debajo del 20 por ciento de utilización durante los últimos 7 días.

Las notificaciones de correo electrónico y las notificaciones Panel de estado se envían a la dirección de correo electrónico asociada a la cuenta de AWS que es propietaria de las reservas de capacidad. Las notificaciones incluyen la siguiente información:

- El ID de la reserva de capacidad.
- La zona de disponibilidad de la reserva de capacidad.
- La tasa de utilización promedio de la reserva de capacidad.
- El tipo de instancia y la plataforma (sistema operativo) de la reserva de capacidad.

Además, cuando el uso de la capacidad de una reserva de capacidad en su cuenta cae por debajo del 20 por ciento en un periodo de 24 y 7 días, AWS Health envía los eventos a EventBridge. Con EventBridge, puede crear reglas que activen las acciones automáticas, como el envío de notificaciones por correo electrónico o la activación de funciones de AWS Lambda, en respuesta a dichos eventos. Para obtener más información, consulte Supervisión de la infrautilización de la reserva de capacidad.

Supervisión de los cambios de estado de las reservas de capacidad con fecha futura

Amazon EC2 envía un evento a Amazon EventBridge cuando el estado de una reserva de capacidad con fecha futura cambia.

A continuación, se muestra un ejemplo de este evento. En este ejemplo, la reserva de capacidad con fecha futura entró en el estado `scheduled`. Observe el estado destacado en el campo `detail-type`.

```
{
   "version":"0",
   "id":"12345678-1234-1234-1234-123456789012",
   "detail-type":"EC2 Capacity Reservation Scheduled",
   "source":"aws.ec2",
   "account":"123456789012",
   "time":"yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
   "region":"us-east-1",
   "resources":[
      "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:capacity-reservation/cr-1234567890abcdefg"
   ],
   "detail":{
      "capacity-reservation-id":"cr-1234567890abcdefg",
      "state":"scheduled"
   }
}
```

Los valores posibles para el campo `detail-type` son los siguientes:

- `Scheduled`
- `Active`
- `Delayed`
- `Unsupported`
- `Failed`

- `Expired`

Para obtener más información sobre estos estados, consulte Ver el estado de una reserva de capacidad.

Puede crear eventos de Amazon EventBridge que detecten estos eventos y desencadenen acciones específicas cuando ocurran. Para obtener más información, consulte Creación de reglas que reaccionan a eventos en Amazon EventBridge.

Para crear una regla que detecte todos los eventos de cambio de estado, puede utilizar el siguiente patrón de eventos.

```
{
  "source": ["aws.ec2"],
  "detail-type": [{
    "prefix": "EC2 Capacity Reservation"
  }]
}
```

Para crear una regla que detecte eventos de cambio de estado específicos, puede utilizar el siguiente patrón de eventos.

```
{
  "source": ["aws.ec2"],
  "detail-type": [{
    "prefix": "EC2 Capacity Reservation state"
  }]
}
```

Por ejemplo, el siguiente patrón de eventos detecta eventos que se envían cuando una reserva de capacidad con fecha futura entra en el estado `active`.

```
{
  "source": ["aws.ec2"],
  "detail-type": [{
    "prefix": "EC2 Capacity Reservation Active"
  }]
}
```

Reservas de capacidad interrumpible

Las reservas de capacidad interrumpible permiten que la capacidad no utilizada esté disponible de manera temporal para otras cargas de trabajo de su cuenta. Esto otorga control para recuperar la capacidad cuando sea necesario. Al recuperar capacidad, se cancelan todas las instancias ejecutadas en la reserva interrumpible. Tras crear una reserva interrumpible, puede compartirla con otras cuentas de AWS o con su organización de AWS mediante AWS Resource Access Manager (RAM).

Las reservas de capacidad interrumpibles se utilizan cuando hay capacidad reservada sin utilizar durante los periodos de menor actividad, entre las implementaciones o cuando las cargas de trabajo se reducen verticalmente. Si conoce a otro equipo que pueda utilizar esta capacidad, puede ponerla a disposición creando una reserva de capacidad interrumpible. Puede recuperar su carga de trabajo crítica cuando necesite recuperar su capacidad.

Utilice las reservas de capacidad interrumpibles de una de las siguientes maneras:

- Propietario de la capacidad: Usted es el propietario de la reserva de capacidad de origen y crea la reserva de capacidad interrumpible para compartir la capacidad no utilizada con otros equipos manteniendo el control para recuperarla cuando sea necesario.
- Consumidor de capacidad: Usted lanza instancias en reservas interrumpibles compartidas, ya que entiende que estas pueden finalizarse cuando el propietario recupere la capacidad.

Temas

- Funcionamiento
- Facturación
- Consideraciones
- Reservas de capacidad interrumpible para los propietarios de capacidad
- Reservas de capacidad interrumpible para los consumidores de capacidad
- Supervisión de las reservas de capacidad interrumpibles con EventBridge y CloudTrail

Funcionamiento

Para poner la capacidad no utilizada a disposición de otros equipos, debe crear una reserva interrumpible especificando el número de instancias no utilizadas que desea compartir de su reserva de origen. Al crear la reserva interrumpible, transferimos estas instancias de la reserva de origen a la nueva reserva interrumpible de su cuenta.

Asimismo, conservamos la asociación entre la reserva de origen y la reserva de capacidad interrumpible. En consecuencia, cuando se recupera la capacidad, se terminan todas las instancias de consumo en funcionamiento y se restablece la capacidad de la reserva de origen original.

Características clave:

- Hacer que la capacidad no utilizada esté disponible temporalmente sin dejar de mantener el control para recuperarla
- Recuperar la capacidad en cualquier momento. Para obtener más información, consulte Proceso de recuperación y seguimiento
- Compartir con otras cuentas o con su organización de AWS mediante AWS Resource Access Manager (RAM)

Facturación

Con la creación de una reserva interrumpible, se le facturará como una reserva nueva independiente. Esto divide la facturación:

- Reserva de origen: Se factura por la capacidad total menos la capacidad asignada
- Reserva interrumpible: Se factura por la capacidad asignada

Para obtener más información sobre la facturación de una reserva de capacidad bajo demanda, consulte Precios y facturación de Reserva de capacidad.

Consideraciones

Antes de hacer uso de las reservas de capacidad interrumpibles, consulte las siguientes limitaciones y requisitos que se aplican tanto a los propietarios como a los consumidores de capacidad.

Propietarios de capacidad

- No se puede modificar directamente una reserva de capacidad interrumpible ni cancelarla. Para editarla, actualice la capacidad asignada desde la reserva de capacidad de origen.
- Solo puede ver, lanzar y etiquetar la facturación de las reservas interrumpibles, así como compartirla y asignarla.
- Asimismo, solo se puede crear una asignación interrumpible por cada reserva de capacidad de origen.

Consumidores de capacidad

- Las reservas de capacidad interrumpibles, por defecto, son reservas de capacidad segmentadas, por lo que debe segmentarlas al lanzar la instancia.
- No se pueden agregar las reservas de capacidad interrumpibles a los grupos de reservas de capacidad.
- Recomendamos utilizar reservas de capacidad interrumpibles únicamente para aplicaciones que pueden interrumpirse.
- Sus instancias se terminarán cuando el propietario recupere su capacidad, puesto que no hay alternativa en bajo demanda o spot Para obtener más información, consulte Experiencia de interrupción.

Reservas de capacidad interrumpible para los propietarios de capacidad

El propietario de capacidad es la cuenta propietaria de la reserva de capacidad de origen. Este crea la reserva de capacidad interrumpible para compartir la capacidad no utilizada con otros equipos, sin dejar de conservar el control para recuperarla cuando sea necesario.

En esta sección, se explica cómo usted (el propietario de la capacidad) puede crear, modificar y recuperar una reserva de capacidad interrumpible, así como hacer un seguimiento.

Temas

- Cómo crear una reserva de capacidad interrumpible
- Cómo ver la reserva de capacidad interrumpible
- Cómo modificar la reserva de capacidad interrumpible
- Cómo retener una reserva de capacidad interrumpible con capacidad cero
- Proceso de recuperación y seguimiento
- Cómo compartir reservas interrumpibles

Cómo crear una reserva de capacidad interrumpible

Cree una reserva de capacidad interrumpible para que la capacidad no utilizada de la reserva de origen esté disponible para otras cargas de trabajo sin dejar de mantener el control para recuperarla cuando sea necesario.

Requisitos previos

Antes de crear una asignación interrumpible, asegúrese de que la reserva de capacidad bajo demanda de origen cumpla los siguientes requisitos:

- La reserva de capacidad debe estar activa sin una fecha de finalización establecida. No se pueden crear asignaciones de reservas pendientes, vencidas, canceladas o que tengan fechas de finalización programadas.
- La reserva de capacidad debe tener capacidad disponible para su asignación. Solo se pueden asignar las instancias disponibles (denominadas también capacidad no utilizada).
- Asimismo, solo se puede crear una asignación interrumpible por cada reserva de capacidad de origen. Si ya existe una asignación, debe modificarla o cancelarla antes de crear una nueva.
- Puede asignar hasta 1000 instancias a la vez a una reserva de capacidad interrumpible.

Puede utilizar la consola o AWS CLI para crear una reserva de capacidad interrumpible.

Console

Cómo crear una reserva de capacidad interrumpible

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Elija Reservas de capacidad.
3. Seleccione su reserva de capacidad.
4. Elija Acciones y, a continuación, Crear reserva interrumpible.
5. En Cantidad, introduzca el número de instancias que desea asignar.
6. En Preferencia de asignación cuando se recupera toda la capacidad, elija Predeterminada o Retener.
7. (Opcional) Añada etiquetas.
8. Elija Crear reserva interrumpible.

AWS CLI

Cómo crear una reserva de capacidad interrumpible

Utilice el comando create-interruptible-capacity-reservation-allocation:

```
aws ec2 create-interruptible-capacity-reservation-allocation \
```

```
    --capacity-reservation-id cr-1234567890abcdef0 \
    --instance-count 10
```

Cómo ver la reserva de capacidad interrumpible

Tras crear una reserva de capacidad interrumpible, puede verla en su cuenta o desde un recurso específico.

Cómo ver todas las reservas de capacidad interrumpible en su cuenta

Utilice el siguiente procedimiento para ver las reservas de capacidad interrumpibles en su cuenta.

Console

Cómo ver las reservas de capacidad interrumpibles en su cuenta

1. Diríjase a la página de reservas de capacidad de la consola.
2. En la columna Interrumpible, busque las reservas marcadas con Sí.
3. Seleccione la reserva interrumpible para ver detalles.

AWS CLI

Cómo ver las reservas de capacidad interrumpibles en su cuenta

```
aws ec2 describe-capacity-reservations \
    --capacity-reservation-id cr-interruptible-id \
    --filters Name=interruptible,Values=true
```

Cómo ver una reserva de capacidad interrumpible desde un origen específico

Utilice el siguiente procedimiento para ver la reserva de capacidad interrumpible creada a partir de una reserva de capacidad de un origen específico.

```
aws ec2 describe-capacity-reservations \
    --capacity-reservation-id cr-source-id
```

En la respuesta, encontrará un objeto `interruptibleCapacityAllocation` que contiene el ID de reserva de capacidad interrumpible y los detalles de la asignación. Para obtener información

sobre la estructura de respuesta, consulte InterruptibleCapacityAllocation en la Referencia de la API de Amazon EC2.

Cómo modificar la reserva de capacidad interrumpible

Utilice los siguientes procedimientos para editar o cancelar la reserva de capacidad interrumpible.

> **Note**
>
> - Al reducir la asignación, primero recuperamos las instancias disponibles y, después, las ejecutamos hasta alcanzar el recuento solicitado. Si podemos cubrir el recuento en su totalidad con las instancias disponibles, no se produce ninguna cancelación. Todas las modificaciones del recuento de instancias asignado se realizan a través de la reserva de capacidad de origen, no directamente en la reserva de capacidad interrumpible.
> - Solo puede modificar una reserva de capacidad interrumpible en un máximo de 1000 instancias a la vez (aumentar o disminuir).

Cómo editar la reserva de capacidad interrumpible

Utilice el siguiente procedimiento para editar la reserva de capacidad interrumpible.

Console

1. En la página de detalles de la reserva de capacidad de origen, seleccione el enlace Editar asignación interrumpible.
2. En Cantidad, introduzca el nuevo número:
   - Agregar más capacidad para compartir
   - Recuperar la capacidad de la reserva de capacidad de origen
3. Elija Actualizar.

AWS CLI

```
aws ec2 update-interruptible-capacity-reservation-allocation \
    --capacity-reservation-id cr-1234567890abcdef0 \
    --target-instance-count 80
```

Cómo cancelar la reserva de capacidad interrumpible

Utilice el siguiente procedimiento para eliminar permanentemente la asignación y devolver toda la capacidad.

Console

1. En la página de detalles de Reserva de capacidad de origen, diríjase a los detalles de la asignación de capacidad interrumpible.
2. Seleccione Editar asignación interrumpible.
3. En Cantidad, introduzca `0`.
4. Elija Actualizar.

AWS CLI

```
aws ec2 update-interruptible-capacity-reservation-allocation \
--capacity-reservation-id cr-1234567890abcdef0 \
--target-instance-count 0
```

> **Preferencia de retención con tamaño cero**
>
> Si configuró `retain` como valor de la preferencia de tamaño cero, la reserva de capacidad interrumpible permanece activa con cero instancias. Para cancelarla, cambie la preferencia de tamaño cero a `default` y, a continuación, reduzca la asignación a cero. Para obtener más información, consulte Cómo retener una reserva de capacidad interrumpible con capacidad cero.

Cómo retener una reserva de capacidad interrumpible con capacidad cero

De forma predeterminada, Amazon EC2 cancela la reserva de capacidad interrumpible cuando reduce su asignación a cero instancias. La capacidad recuperada vuelve a la reserva de capacidad de origen.

Si prevé volver a compartir capacidad más adelante, puede configurar la reserva de capacidad interrumpible para que permanezca activa con cero instancias. Con esta opción, puede asignar instancias a la misma reserva más adelante sin tener que volver a crearla.

Puede controlar este comportamiento mediante la preferencia de tamaño cero. Puede establecerla al crear o editar la asignación de una reserva de capacidad interrumpible, ya sea en la consola o mediante la AWS CLI.

Console

En la página Crear reserva interrumpible o Editar asignación interrumpible, en Preferencia de asignación cuando se recupera toda la capacidad, elija una de las siguientes opciones:

- Predeterminada: Amazon EC2 cancela la reserva de capacidad interrumpible cuando reduce su asignación a cero.
- Retener: la reserva de capacidad interrumpible permanece activa con capacidad cero cuando reduce su asignación a cero. Más adelante, puede volver a asignar instancias a la misma reserva.

Después de guardar el cambio, la configuración aparece como el campo de solo lectura Preferencia de tamaño cero en los detalles de la reserva de capacidad interrumpible.

AWS CLI

Para mantener activa la reserva de capacidad interrumpible con capacidad cero, especifique `--zero-size-preference retain` al llamar a create-interruptible-capacity-reservation-allocation o update-interruptible-capacity-reservation-allocation. Para cancelar la reserva cuando la asignación llegue a cero, especifique `default`.

```
aws ec2 update-interruptible-capacity-reservation-allocation \
    --capacity-reservation-id cr-1234567890abcdef0 \
    --zero-size-preference retain
```

Proceso de recuperación y seguimiento

Cuando se recupera la capacidad:

- las instancias en ejecución reciben una advertencia de interrupción de 2 minutos a través de los eventos de EventBridge,
- las instancias en ejecución que se encuentren en la capacidad recuperada pasan a un estado de cierre y se terminan tras el periodo de preaviso,
- las instancias recuperadas, tras ser terminadas, pasan a estar disponibles en la reserva de capacidad de origen para su uso inmediato,

- el estado de la asignación cambia de actualizando a activo cuando se completa.

La recuperación completa puede tardar unos minutos según el tipo de instancia y el tiempo de cierre. Para obtener más información sobre la notificación de EventBridge recibida al completar el proceso, consulte Finalización de recuperación.

Como realizar un seguimiento del estado de la recuperación

Supervise el progreso de la reclamación describiendo la reserva de origen:

```
aws ec2 describe-capacity-reservations \
--capacity-reservation-id cr-1234567890abcdef0
```

La respuesta muestra estos campos dentro del objeto `interruptibleCapacityAllocation`:

- `instance-count`: Instancias asignadas en la actualidad
- `target-instance-count`: Cantidad solicitada tras la recuperación
- `status`: Se muestra actualizando durante la recuperación y activo cuando se completa

Cómo compartir reservas interrumpibles

Puede compartir reservas interrumpibles solo dentro de su organización de AWS mediante AWS Resource Access Manager (RAM).

Consideraciones:

- Si una cuenta de consumidor abandona su organización, la reserva interrumpible se deja de compartir automáticamente en esa cuenta.
- Todas las instancias que se estén ejecutando en la reserva no compartida se terminarán más adelante.
- Todas las demás funciones de uso compartido funcionan igual que las reservas de capacidad estándar.

Para ver todos los procedimientos de uso compartido, consulte Reservas de capacidad compartida.

Reservas de capacidad interrumpible para los consumidores de capacidad

El consumidor de capacidad es la cuenta que lanza las instancias en reservas de capacidad interrumpibles compartidas, ya que se entiende que sus instancias pueden terminarse cuando el propietario recupera la capacidad.

En esta sección, se explica cómo usted (el consumidor de capacidad) puede lanzar instancias en una reserva de capacidad interrumpible y obtener información sobre lo que ocurre cuando el propietario recupera la capacidad.

Temas

- Cómo ver una reserva de capacidad interrumpible
- Cómo lanzar instancias en reservas interrumpibles
- Experiencia de interrupción

Cómo ver una reserva de capacidad interrumpible

Utilice los siguientes procedimientos para ver una reserva de capacidad interrumpible.

Console

Cómo ver las reservas de capacidad interrumpibles en su cuenta

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Elija Reservas de capacidad.
3. En la columna Interrumpible, busque las reservas marcadas con Sí.
4. Anote los ID de reserva que va a utilizar en los lanzamientos de su instancia.

AWS CLI

Cómo buscar todas las reservas de capacidad interrumpibles en su cuenta

Utilice el comando describe-capacity-reservations:

```
aws ec2 describe-capacity-reservations \
--filters Name=state,Values=active
```

Busque las reservas en las que `Interruptible` esté establecido en `true` en la respuesta.

Cómo filtrar de manera específica las reservas interrumpibles

Utilice el siguiente comando:

```
aws ec2 describe-capacity-reservations \
--capacity-reservation-ids cr-example123 \
--query 'CapacityReservations[?Interruptible==`true`]'
```

> **Note**
>
> Las reservas de capacidad interrumpibles, por defecto, son reservas de capacidad segmentadas, por lo que debe segmentarlas específicamente al lanzar la instancia. A diferencia de las reservas abiertas, las interrumpibles no cubrirán automáticamente las instancias coincidentes. Debe especificar explícitamente el ID de reserva al realizar el lanzamiento.

Cómo lanzar instancias en reservas interrumpibles

Utilice el siguiente procedimiento para lanzar instancias de Amazon EC2 en reservas de capacidad interrumpibles en su cuenta.

> **Note**
>
> Recomendamos utilizar reservas de capacidad interrumpibles únicamente para aplicaciones que pueden interrumpirse.

Console

Cómo lanzar instancias en reservas de capacidad interrumpibles

1. Abra la consola de Amazon EC2 de Amazon en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de Amazon EC2, elija Launch Instance (iniciar instancia).
3. Configure los ajustes de la instancia
4. En Información avanzada de la reserva de capacidad, seleccione Lanzar instancias interrumpibles en su reserva activa.

5. Seleccione el ID de reserva interrumpible y la nueva opción de compra de instancias.
6. Seleccione Iniciar instancia.

AWS CLI

```
aws ec2 run-instances \
--instance-type m5.large \
--count 2 \
--image-id ami-12345678 \
--instance-market-options '{
    "MarketType": "interruptible-capacity-reservation"
}' \
--capacity-reservation-specification '{
    "CapacityReservationTarget": {
        "CapacityReservationId": "cr-abcdef1234567890"
    }
}'
```

Cómo lanzar instancias con grupos de Auto Scaling

También puede lanzar instancias en reservas interrumpibles mediante grupos de Auto Scaling con plantillas de lanzamiento. Configure la plantilla de lanzamiento con el tipo de mercado interrumpible y el ID de reserva y, a continuación, cree su grupo de Auto Scaling con esa plantilla. Para obtener más información, consulte Reservas de capacidad interrumpible con EC2 Auto Scaling.

Experiencia de interrupción

Cuando el propietario recupera la capacidad, usted recibe un aviso de interrupción 2 minutos antes de la cancelación de la instancia. Esta advertencia aparece en los eventos de EventBridge y da tiempo para:

- guardar su trabajo o comprobar sus aplicaciones,
- cerrar procesos,
- preparase para la cancelación de una instancia.

El evento de EventBridge incluye detalles sobre las instancias que se terminarán y su hora exacta. Para obtener más información, consulte Aviso de interrupción de la instancia.

Supervisión de las reservas de capacidad interrumpibles con EventBridge y CloudTrail

Las reservas de capacidad interrumpibles envían notificaciones a EventBridge y eventos de CloudTrail para supervisar y responder a los cambios de capacidad.

Temas

- Notificaciones de EventBridge.
- Eventos de CloudTrail

Notificaciones de EventBridge.

Existen dos tipos de notificaciones de EventBridge. Para obtener información sobre cómo configurar las notificaciones de EventBridge, consulte Creación de reglas en Amazon EventBridge.

Aviso de interrupción de la instancia

Si ejecuta instancias en una reserva interrumpible, recibirá esta notificación 2 minutos antes de que se terminen las instancias:

```
{
    "version": "0",
    "id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
    "detail-type": "EC2 Capacity Reservation Instance Interruption Warning",
    "source": "aws.ec2",
    "account": "[instance owner Account ID]",
    "time": "[Current time in yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ]",
    "resources": "[instance arn]",
    "region": "[region]",
    "detail": {
        "instance-id": "[instance-id]",
        "instance-action": "terminate",
        "instance-termination-time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
        "azId": "[availability-zone-id]"
    }
}
```

Finalización de recuperación

Si es el propietario de la reserva de origen, recibirá esta notificación cuando finalice la recuperación de capacidad:

```
{
    "version": "0",
    "id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
    "detail-type": "EC2 Interruptible Capacity Reservation Allocation Reclamation
 Completed",
    "source": "aws.ec2",
    "account": "[source Capacity Reservation Owner Account ID]",
    "time": "[Current time in yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ]",
    "region": "us-east-1",
    "resources": ["source_cr_arn"],
    "detail": {
        "sourceCapacityReservationId": "string",
        "instanceType": "string",
        "availabilityZoneId": "string",
        "TotalInstanceCount": "current total count in the source",
        "ReclaimedInstanceCount": "count of instances added to the source",
        "targetInstanceCount": "number"
    }
}
```

Eventos de CloudTrail

CloudTrail registra estos eventos para las reservas de capacidad interrumpibles:

- `InterruptibleCapacityReservationCreated`: Cuando se crea una asignación interrumpible
- `InterruptibleCapacityReservationAllocationUpdated`: Cuando se modifica la asignación
- `InterruptibleCapacityReservationCancelled`: Cuando se cancela la asignación
- `CapacityReservationModified`: Cuando se modifica la reserva de origen para su asignación
- `InterruptibleCapacityReservationInstancesTerminated`: Cuando terminamos las instancias durante la recuperación

bloques de capacidad para ML

Los bloques de capacidad para ML permiten reservar instancias de computación acelerada en una fecha futura para respaldar cargas de trabajo de machine learning (ML) de corta duración. Las instancias que se ejecutan en un bloque de capacidad se colocan automáticamente cerca dentro de

Amazon EC2 UltraClusters para conseguir redes que no generen bloqueos, de escala de petabits y de baja latencia.

También puede usar bloques de capacidad para reservar capacidad para UltraServers de Amazon EC2. Los UltraServers conectan varias instancias de Amazon EC2 dentro de una interconexión aceleradora de baja latencia y un elevado ancho de banda. Puede utilizar UltraServers para gestionar las cargas de trabajo de IA y ML que consumen más recursos de computación y memoria en entrenamiento, afinación e inferencia. Para obtener más información, consulte UltraServers de Amazon EC2.

Con bloques de capacidad, puede ver cuándo estará disponible la capacidad de las instancias de GPU en fechas futuras y programar un bloque de capacidad para que comience a la hora que mejor le convenga. Cuando reserva un bloque de capacidad, obtiene una garantía de capacidad predecible para las instancias de GPU y paga solo por el tiempo que necesite. Recomendamos bloques de capacidad si necesita GPU para respaldar sus cargas de trabajo de ML durante días o semanas y no quiere pagar una reserva mientras las instancias de GPU no estén en uso.

A continuación, se indican algunos casos de uso frecuentes de bloques de capacidad.

- Entrenamiento y ajuste de modelos de ML: obtenga acceso ininterrumpido a las instancias de GPU que reservó para completar el entrenamiento y el ajuste de los modelos de ML.
- Experimentos y prototipos de ML: ejecute experimentos y cree prototipos que requieran instancias de GPU durante periodos cortos.

Los bloques de capacidad están disponibles para determinados tipos de instancias en algunas regiones de AWS. Para obtener más información, consulte Tipos de instancias y regiones admitidos..

Puede reservar un bloque de capacidad con una hora de inicio de reserva de hasta ocho semanas en el futuro. Cada bloque de capacidad puede tener hasta 64 instancias, y se pueden tener hasta 256 instancias en todos los bloques de capacidad.

Temas

- Tipos de instancias y regiones admitidos.
- Plataformas admitidas
- Consideraciones
- Recursos relacionados
- Cómo funcionan los bloques de capacidad de Amazon EC2

- Precios y facturación de bloques de capacidad
- Búsqueda y compra de bloques de capacidad
- Lanzar instancias mediante bloques de capacidad
- Visualización de bloques de capacidad
- Ampliación de los bloques de capacidad
- Compartir bloques de capacidad
- Creación de un grupo de recursos de reserva de capacidad para bloques de capacidad de UltraServer
- Supervisar los bloques de capacidad mediante EventBridge
- Registro de llamadas a la API de bloques de capacidad con AWS CloudTrail

Tipos de instancias y regiones admitidos.

Los bloques de capacidad de instancia UltraServer se pueden usar con los siguientes tipos de instancias y regiones de AWS.

> **Note**
>
> No todos los tipos de instancias de todas las admiten tamaños de bloques de capacidad de 64 instancias Regiones de AWS.

Bloques de capacidad de instancia

Tipo de instan	Est de EE. UU. (No de Virg us-eas	EE. Est (Oh (us- eas 2)	EE. Oes (No de Cal a) us- wes	EE. Oes (Or us- wes	Eur (Es o): eu- nor 1	Eur (Lo eu- wes	Eur (Es eu- sou 2	Asi Pac (To (ap- nor eas	Asi Pac (Se ap- nor ast-	Asi Pac (Mu ap- sou 1	Asi Pac (Hy d): ap- sou 2	Asi Pac (Síc (ap- sou eas	Asi Pac fico (Ya : ap- sou ast-	Asi Pac (Me e): ap- sou ast-	Am del Sur (Sã Pau sa- eas	AW Gov (est de EE. us- gov ea st-1	AW Gov (oes de EE. us- gov we st-1	Est de EE. (Atl us- eas - atl-2	Oeste de EE. UU. (Phoenix) us- west-2 - phx-2a
p6-b300 8xla	✓			✓					✓		✓		✓			✓		✓	
p6-b200 8xla	✓	✓		✓						✓	✓					✓	✓		
p5.4 e	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓				
p5.48 ge	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓		✓			✓	
p5e. rge	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓		✓				✓
p5en arge	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓						
p4d. rge	✓	✓		✓															
p4de arge	✓			✓															

Tipo de instan	Est de EE. UU (No de Virg us-eas	EE. Est (Oh (us- eas 2)	EE. Oes (No de Cal a) us- wes	EE. Oes (Or us- wes	Eur (Es o): eu- nor 1	Eur (Lo eu- wes	Eur (Es eu- sou 2	Asi Pac (To (ap- nor eas	Asi Pac (Se ap- nor ast-	Asi Pac (Mu ap- sou 1	Asi Pac (Hy d): ap- sou 2	Asi Pac (Síc (ap- sou eas	Asi Pac fico (Ya : ap- sou ast-	Asi Pac (Me e): ap- sou ast-	Am del Sur (Sã Pau sa- eas	AW Gov (est de EE. us- gov ea st-1	AW Gov (oe de EE. us- gov we st-1	Est de EE. (Atl us- eas - atl-2	Oeste de EE. UU. (Phoenix) us- west-2 - phx-2a
trn1. arge	✓	✓		✓	✓					✓		✓		✓					
trn2. rge														✓	✓				
trn2. arge		✓																	

Bloques de capacidad de UltraServer

Tipo de instancia	EE.UU. Este (Ohio) (us-east-2)	Este de EE. UU. (Dallas) us-east-1-dfw-2a
Trn2	✓	
P6e-GB200		✓

Plataformas admitidas

Los bloques de capacidad para ML admiten actualmente instancias y UltraServers con solo una tenencia predeterminada. Cuando se utiliza Consola de administración de AWS para comprar un bloque de capacidad, la opción de plataforma predeterminada es Linux/UNIX. Al usar la AWS Command Line Interface (AWS CLI) o el SDK de AWS al comprar un bloque de capacidad, están disponibles las siguientes opciones de plataforma:

- Linux/Unix

- Red Hat Enterprise Linux
- RHEL con HA
- SUSE Linux
- Ubuntu Pro

Consideraciones

Antes de usar los bloques de capacidad, tenga en cuenta los siguientes detalles y limitaciones.

- Si se detecta un deterioro en un bloque de capacidad de UltraServer, se le notificará; sin embargo, por lo general, las instancias no se terminarán en el bloque de capacidad. Esto tiene como objetivo minimizar interrupciones no intencionadas en las cargas de trabajo. Puede seguir con el uso del bloque de capacidad de UltraServer tal como está después de recibir esta notificación, o solicitar una solución mediante la terminación de todas las instancias del bloque de capacidad y el envío de un caso al soporte de AWS. Una vez que se reciba su solicitud de soporte, se le notificará cuando se complete la reparación y podrá lanzar nuevamente las instancias en el bloque de capacidad de UltraServer.
- En el caso de los bloques de capacidad de UltraServer `P6e-GB200`, debe terminar sus instancias al menos 60 minutos antes de la hora de finalización del bloque de capacidad.
- Para comprar y usar bloques de capacidad en las zonas locales, debe activar la zona local.
- Cada bloque de capacidad puede tener hasta 64 instancias, y se pueden tener hasta 256 instancias en todos los bloques de capacidad.
- Puede describir ofertas de bloques de capacidad que se inicien en tan solo 30 minutos.
- Los bloques de capacidad finalizan a las 11:30 h UTC (horario universal coordinado).
- El proceso de terminación de las instancias que se ejecutan en un bloque de capacidad comienza a las 11:00 h UTC (horario universal coordinado) el último día de la reserva.
- Los bloques de capacidad se pueden reservar con una hora de inicio con hasta 8 semanas de antelación.
- No se admiten cancelaciones de los bloques de capacidad.
- Los bloques de capacidad de UltraServer no se pueden compartir entre cuentas de AWS ni dentro de su organización de AWS.
- El bloque de capacidad no se puede trasladar ni dividir.

- Puede agregar tanto bloques de capacidad de UltraServer como bloques de capacidad de instancias a un grupo de recursos de reserva de capacidad. Para obtener más información, consulte Grupos de recursos de reserva de capacidad.
- Los bloques de capacidad no admiten grupos de ubicación. No puede especificar un grupo con ubicación al lanzar instancias en un bloque de capacidad, ya sea que utilice como destino el bloque de capacidad mediante su ID de reserva o a través de un grupo de recursos de reserva de capacidad.
- El número total de instancias que se pueden reservar en bloques de capacidad en todas las cuentas de su organización de AWS no puede superar las 256 instancias en una fecha determinada.
- Para usar un bloque de capacidad, las instancias deben dirigirse específicamente al ID de reserva.
- Las instancias de un bloque de capacidad no se tienen en cuenta para los límites de instancias bajo demanda.
- En el caso de las instancias P5 que utilizan una AMI personalizada, asegúrese de tener el software y la configuración necesarios para la EFA.
- Para los grupos de nodo gestionados por Amazon EKS, consulte Crear un grupo de nodos gestionado con Bloques de capacidad para machine learning de Amazon EC2. Para los grupos de nodo autogestionados de Amazon EKS, consulte Uso de bloques de capacidad para ML con nodos autogestionados.

Recursos relacionados

Después de crear un bloque de capacidad, podrá hacer lo siguiente con el bloque de capacidad:

- inicialización de instancias en el bloque de capacidad Para obtener más información, consulte Lanzar instancias mediante bloques de capacidad.
- Crear un grupo de Amazon EC2 Auto Scaling. Para obtener más información, consulte Use Capacity Blocks for machine learning workloads en la Guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling.

> **Note**
>
> Si utiliza Amazon EC2 Auto Scaling o Amazon EKS, puede programar el escalado para que se ejecute al inicio de la reserva del bloque de capacidad. Con el escalado programado, AWS administra automáticamente los reintentos, por lo que no tiene que

preocuparse por implementar una lógica de reintentos para administrar los errores transitorios.

- Mejore los flujos de trabajo de ML con AWS Parallel Computing Service. Para obtener más información, consulte Soporte de bloques de capacidad para AWS Parallel Computing Service.
- Mejore los flujos de trabajo de ML con AWS ParallelCluster. Para obtener más información, consulte Mejora de los flujos de trabajo de ML con AWS ParallelCluster y los Bloques de capacidad para machine learning de Amazon EC2.

Para obtener más información sobre AWS Parallel Computing Service, consulte Qué es AWS Parallel Computing Service.

Para obtener más información acerca de AWS ParallelCluster, consulte ¿Qué es AWS ParallelCluster?.

Cómo funcionan los bloques de capacidad de Amazon EC2

Puede reservar un bloque de capacidad con las siguientes especificaciones:

- Reserve una hora de inicio con hasta 8 semanas de antelación.
- Establezca una duración de reserva de 1 a 14 días o un múltiplo de 7 días, hasta 182 días (ejemplos: 21 días, 28 días).
- Configure hasta 64 instancias por bloque de capacidad.
- Configure hasta 256 instancias entre varios bloques de capacidad.

En el caso de los UltraServers de Amazon EC2, cada UltraServer corresponde a un bloque de capacidad. Puede solicitar varios UltraServers mediante una sola solicitud.

Para reservar un bloque de capacidad, comience por especificar sus necesidades de capacidad, lo que incluye el tipo de instancias o el tipo de UltraServers, la cantidad de instancias o UltraServers, la cantidad de tiempo, la fecha de inicio más temprana y la fecha de finalización más tardía que necesita. A continuación, podrá ver una oferta de bloques de capacidad disponible que cumpla con sus especificaciones. La oferta de bloques de capacidad incluye detalles como la hora de inicio, la zona de disponibilidad y el precio de la reserva. El precio de una oferta de bloques de capacidad depende de la oferta y la demanda disponibles en el momento en que se hizo la oferta. Después de reservar un bloque de capacidad, el precio no cambia. Para obtener más información, consulte Precios y facturación de bloques de capacidad.

Al comprar una oferta de bloques de capacidad, la reserva se crea para la fecha y el número de instancias que haya seleccionado. Cuando comience su reserva de bloques de capacidad, podrá especificar el ID de reserva en sus solicitudes de inicializaciones para segmentar los inicializacións de instancias.

Puede usar todas las instancias que reservó hasta 30 minutos (para los tipos de instancias) o 60 minutos (para los tipos de UltraServers) antes de la hora de finalización del bloque de capacidad. Cuando queden 30 minutos (para los tipos de instancias) o 60 minutos (para los tipos de UltraServer) de su reserva de bloques de capacidad, las instancias que se estén ejecutando en el bloque de capacidad comenzarán a terminarse. Este tiempo se usa para limpiar sus instancias antes de entregar el bloque de capacidad al siguiente cliente. Se emite un evento a través de EventBridge 10 minutos antes de que comience el proceso de terminación. Para obtener más información, consulte Supervisar los bloques de capacidad mediante EventBridge.

Precios y facturación de bloques de capacidad

Con Bloques de capacidad para machine learning de Amazon EC2, paga únicamente por lo que reserva. El precio de un bloque de capacidad depende de la oferta y la demanda de bloques de capacidad disponibles en el momento de la compra. Puede consultar el precio de una oferta de bloques de capacidad antes de reservarla. El precio del bloque de capacidad se cobra por adelantado en el momento de realizar la reserva. Cuando busque un bloque de capacidad en un rango de fechas, se devuelve la oferta de bloques de capacidad con el precio más bajo disponible. Después de haber reservado un bloque de capacidad, el precio no cambia.

Cuando utiliza un bloque de capacidad, paga por el sistema operativo que utiliza cuando las instancias están en ejecución. Para obtener más información acerca de los precios, consulte Precios de los Bloques de capacidad para machine learning de Amazon EC2.

Facturación

El precio de una oferta de bloques de capacidad se cobra por adelantado. El pago se facturará a la cuenta de AWS en un plazo de entre 5 y 12 horas después de la compra de un bloque de capacidad. Mientras se procesa el pago, su recurso de reserva de bloques de capacidad permanece en el estado `payment-pending`. Si el pago no se puede procesar al menos 5 minutos antes de la hora de inicio del bloque o en un plazo de 12 horas (lo que ocurra primero), se liberará el bloque de capacidad y el estado de la reserva cambiará a `payment-failed`.

Una vez que el pago se haya procesado correctamente, el estado del recurso de bloques de capacidad cambiará de `payment-pending` a `scheduled`. Recibirá una factura en la que se

reflejará el pago inicial único. En la factura, puede asociar el importe pagado al ID de reserva de bloques de capacidad.

Cuando comience su reserva de bloques de capacidad, se le facturará únicamente en función del sistema operativo que utilice mientras las instancias estén activas en la reserva. Puede ver su uso y los cargos asociados en su factura de aniversario correspondiente al mes de uso en su AWS Cost and Usage Report.

> **Note**
>
> Los descuentos de Savings Plans e instancias reservadas no se aplican a bloques de capacidad.

Visualización de su factura

Puede ver su factura en la consola de Administración de facturación y costos de AWS. El pago inicial de su bloque de capacidad aparece en el mes en que compró la reserva.

Una vez iniciada la reserva, en la factura se muestran líneas separadas para el tiempo que se ha utilizado y que no se ha utilizado la reserva de bloques. Puede usar estas líneas para ver cuánto tiempo se utilizó en su reserva. Si utiliza un sistema operativo premium, solo verá un cargo por uso en la línea del tiempo utilizado. Para obtener más información, consulte Precios y facturación de bloques de capacidad. No hay cargos adicionales por el tiempo no utilizado.

Para obtener más información, consulte Ver su factura en la Guía del usuario de Administración de facturación y costos de AWS.

Si el bloque de capacidad comienza en un mes diferente al mes en que compró la reserva, el precio inicial y el uso de la reserva se muestran en meses de facturación distintos. En AWS Cost and Usage Report, el ID de reserva de bloques de capacidad aparece en la partida reservation/ReservationARN de la tarifa inicial y en lineitem/ResourceID de la factura de aniversario de modo que pueda asociar el uso al precio inicial correspondiente.

Búsqueda y compra de bloques de capacidad

Para reservar un bloque de capacidad, primero tiene que encontrar un bloque de tiempo en el que haya capacidad disponible que se adapte a sus necesidades. Para encontrar un bloque de capacidad que se pueda reservar, debe especificar lo siguiente.

- El número de instancias que necesita
- El tiempo durante el que necesita las instancias
- El intervalo de fechas en el que necesita su reserva

Para buscar una oferta de bloques de capacidad disponible, especifique la duración de la reserva y el número de instancias. Tiene que especificar las duraciones de la reserva en incrementos de 1 día hasta un total de 14 días, y en incrementos de 7 días hasta un total de 182 días. Cada bloque de capacidad puede tener hasta 64 instancias, y se pueden tener hasta 256 instancias en todos los bloques de capacidad.

Cuando solicite un bloque de capacidad que se ajuste a sus especificaciones, se proporcionarán los detalles de hasta 6 bloques disponibles. Todos los bloques de capacidad finalizan a las 11:30 h (hora universal coordinada), por lo que los bloques que se inicien el mismo día tendrán las duraciones que más se aproximen a la duración deseada. Un bloque tendrá una duración ligeramente inferior a la duración deseada, mientras que la del otro será ligeramente superior.

Los detalles de la oferta incluyen la hora de inicio de la reserva, la zona de disponibilidad de la reserva y el precio de la reserva. Para obtener más información, consulte Precios y facturación de bloques de capacidad.

Puede comprar la oferta de bloques de capacidad que se muestra o puede modificar sus criterios de búsqueda para ver las demás opciones disponibles. No hay una fecha de caducidad predefinida para la oferta, pero las ofertas solo están disponibles por orden de llegada.

Cuando compra una oferta de bloques de capacidad, recibe una respuesta inmediata que confirma que su bloque de capacidad está reservado. Tras la confirmación, verá una nueva reserva de capacidad en su cuenta con el tipo de reserva `capacity-block` y el valor de `start-date` establecido en la hora de inicio de la oferta que ha adquirido. Su reserva de bloques de capacidad se crea con un estado de `payment-pending`. Una vez que el pago inicial se haya procesado correctamente, el estado de la reserva cambiará a `scheduled`. Para obtener más información, consulte Facturación.

> **Note**
>
> Para comprar y usar bloques de capacidad en las zonas locales, debe activar la zona local.

Console

Búsqueda y compra de un bloque de capacidad

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En la barra de navegación de la parte superior de la pantalla, debe seleccionar una Región de AWS. Esta elección es importante porque no todos los tipos de instancias de todas las regiones admiten tamaños de bloques de capacidad de 64 instancias.
3. En el panel de navegación, elija Reservas de capacidad y Crear bloque de capacidad.
4. En Tipos de bloques de capacidad, elija Instancias o UltraServers.
5. En Atributos de capacidad, puede definir los parámetros de búsqueda del bloque de capacidad. De forma predeterminada, la plataforma es Linux. Si quiere seleccionar un sistema operativo diferente, use AWS CLI. Para obtener más información, consulte Plataformas admitidas.
6. En Capacidad total (para instancias) o Recuento de UltraServer (para UltraServers), especifique el número de instancias o UltraServers que desea reservar.
7. En Duración, ingrese la cantidad de días durante los que necesita la reserva.
8. En Intervalo de fechas para buscar bloques de capacidad, ingrese la fecha más temprana en la que desea que comience su reserva.
9. Elija Buscar bloques de capacidad.
10. Si hay un bloque de capacidad disponible que cumpla sus especificaciones, verá una oferta en bloques de capacidad recomendados. Si hay varias ofertas que cumplen sus especificaciones, se muestra la oferta de bloques de capacidad disponible más temprana. Para ver otras ofertas de bloques de capacidad, ajuste las entradas de búsqueda y vuelva a seleccionar Buscar bloques de capacidad.
11. Cuando encuentre una oferta de bloques de capacidad que desee comprar, seleccione Siguiente.
12. (Opcional) En la página Agregar etiquetas, elija Agregar nueva etiqueta.
13. En la página Revisar y comprar se muestran la fecha de inicio y finalización, la duración, el número total de instancias y el precio.

> **Note**
>
> Los bloques de capacidad no se pueden cancelar una vez que los haya reservado.

14. En la ventana emergente Comprar un bloque de capacidad, escriba confirmar y, a continuación, seleccione Comprar.

AWS CLI

Para encontrar un bloque de capacidad de instancia

Use el comando describe-capacity-block-offerings.

El siguiente ejemplo muestra cómo localizar bloques de capacidad de instancia.

```
aws ec2 describe-capacity-block-offerings \
--instance-type p5.48xlarge \
--instance-count 16 \
--start-date-range 2023-08-14T00:00:00Z \
--end-date-range 2023-10-22-T00:00:00Z \
--capacity-duration-hours 48 \
--all-availability-zones
```

El siguiente ejemplo muestra cómo encontrar bloques de capacidad de UltraServer.

```
aws ec2 describe-capacity-block-offerings \
--ultraserver-type u-p6e-gb200x72 \
--ultraserver-count 1 \
--start-date-range 2023-08-14T00:00:00Z \
--end-date-range 2023-10-22-T00:00:00Z \
--capacity-duration-hours 48
```

Para comprar un bloque de capacidad

Use el comando purchase-capacity-block con el ID de la oferta del bloque de capacidad obtenido en la salida del ejemplo anterior.

```
aws ec2 purchase-capacity-block \
--capacity-block-offering-id cb-0123456789abcdefg \
--instance-platform Linux/UNIX
```

PowerShell

Para encontrar bloques de capacidad

Utilice el cmdlet Get-EC2CapacityBlockOffering.

El siguiente ejemplo muestra cómo localizar bloques de capacidad de instancia.

```
Get-EC2CapacityBlockOffering `
-InstanceType p5.48xlarge `
-InstanceCount 16 `
-CapacityDurationHour 48 `
-StartDateRange 2023-08-14T00:00:00Z `
-EndDateRange 2023-10-22-T00:00:00Z `
-AllAvailabilityZones $true
```

El siguiente ejemplo muestra cómo encontrar bloques de capacidad de UltraServer.

```
Get-EC2CapacityBlockOffering `
-UltraserverType u-p6e-gb200x72 `
-UltraserverCount  1 `
-CapacityDurationHour 48 `
-StartDateRange 2023-08-14T00:00:00Z `
-EndDateRange 2023-10-22-T00:00:00Z
```

Para comprar un bloque de capacidad

Utilice el cmdlet New-EC2EC2CapacityBlock con el ID de oferta del bloque de capacidad del resultado del ejemplo anterior.

```
New-EC2EC2CapacityBlock `
-CapacityBlockOfferingId cb-0123456789abcdefg `
-InstancePlatform Linux/UNIX
```

Lanzar instancias mediante bloques de capacidad

Para usar su bloque de capacidad, debe especificar el ID de reserva del bloque de capacidad al iniciar las instancias. la inicialización de una instancia en un bloque de capacidad reduce la capacidad disponible por número de instancias iniciadas. Por ejemplo, si la capacidad de instancias comprada es de ocho instancias y inicia cuatro instancias, la capacidad disponible se reduce en cuatro.

Si termina una instancia que se está ejecutando en el bloque de capacidad antes de que finalice la reserva, puede iniciar una nueva instancia en su lugar. Cuando detiene o termina una instancia en un bloque de capacidad, se necesitan varios minutos para limpiar la instancia antes de poder iniciar otra instancia para reemplazarla. Durante este tiempo, la instancia estará en estado de detención o

`shutting-down`. Una vez finalizado este proceso, el estado de la instancia cambiará a `stopped` o `terminated`. A continuación, la capacidad disponible en su bloque de capacidad se actualizará para mostrar otra instancia disponible para usarse.

Requisitos

- La instancia no se puede iniciar en una subred de una zona de disponibilidad diferente a la zona de disponibilidad en la que se encuentra el bloque de capacidad.
- La instancia no se puede lanzar con una AMI que tenga una plataforma distinta a la del bloque de capacidad.
- Para usar los bloques de capacidad en las zonas locales, debe optar por la zona local.

Console

Lanzamiento de instancias en un bloque de capacidad

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En la barra de navegación de la parte superior de la pantalla, seleccione la región para la reserva de bloques de capacidad.
3. En el panel de la consola de Amazon EC2, elija iniciar instancia.
4. Siga el procedimiento para Iniciar una instancia.
5. Expanda Detalles avanzados y, en Opción de compra, elija Bloques de capacidad. A continuación, realice alguna de las operaciones siguientes:
   - Para lanzar las instancias en un bloque de capacidad específico, en Reserva de capacidad, elija Especificar reserva de capacidad y, a continuación, seleccione el bloque de capacidad.
   - (Solo UltraServers) Para lanzar las instancias en un grupo de recursos de reserva de capacidad de bloques de capacidad de UltraServer, en Reserva de capacidad, elija Especificar grupo de recursos de reserva de capacidad y, a continuación, seleccione el grupo de recursos de reserva de capacidad.
6. Seleccione Iniciar instancia.

AWS CLI

Lanzamiento de instancias en un bloque de capacidad

Utilice el comando run-instances con la opción `instance-market-options MarketType`.

En el siguiente ejemplo, se lanza una instancia en un bloque de capacidad específico.

```
aws ec2 run-instances \
--image-id ami-0abcdef1234567890 \
--count 1 \
--instance-type p5.48xlarge \
--key-name my-key-pair \
--subnet-id subnet-0abcdef1234567890 \
--instance-market-options MarketType='capacity-block' \
--capacity-reservation-specification
 CapacityReservationTarget={CapacityReservationId=capacity_block_id}
```

En el siguiente ejemplo, se lanza una instancia en un grupo de recursos de reserva de capacidad de bloques de capacidad de UltraServer.

```
aws ec2 run-instances \
--image-id ami-0abcdef1234567890 \
--count 1 \
--instance-type p6e-gb200.36xlarge \
--key-name my-key-pair \
--subnet-id subnet-0abcdef1234567890 \
--instance-market-options MarketType='capacity-block' \
--capacity-reservation-specification
 CapacityReservationTarget={CapacityReservationResourceGroupArn=resource_group_arn}
```

PowerShell

Lanzamiento de instancias en un bloque de capacidad

Utilice el cmdlet New-EC2Instance con la opción `-InstanceMarketOption` definida de la siguiente forma.

```
$marketoption = New-Object Amazon.EC2.Model.InstanceMarketOptionsRequest
$marketoption.MarketType = "capacity-block"
```

En el siguiente ejemplo, se lanza una instancia en un bloque de capacidad específico.

```
New-EC2Instance `
```

```
-ImageId ami-0abcdef1234567890 `
-InstanceType p5.48xlarge `
-KeyName "my-key-pair" `
-SubnetId subnet-0abcdef1234567890 `
-InstanceMarketOptions $marketoption `
-CapacityReservationTarget_CapacityReservationId capacity_block_id
```

En el siguiente ejemplo, se lanza una instancia en un grupo de recursos de reserva de capacidad de bloques de capacidad de UltraServer.

```
New-EC2Instance `
-ImageId ami-0abcdef1234567890 `
-InstanceType p6e-gb200.36xlarge `
-KeyName "my-key-pair" `
-SubnetId subnet-0abcdef1234567890 `
-InstanceMarketOptions $marketoption `
-CapacityReservationTarget_CapacityReservationResourceGroupArn "resource_group_arn"
```

Recursos relacionados

- Para crear una plantilla de lanzamiento destinada a un bloque de capacidad, consulte the section called “Plantillas de inicialización”.
- Para lanzar instancias en un bloque de capacidad mediante la flota de EC2, consulte Tutorial: Configuración de la flota de EC2 para lanzar instancias en bloques de capacidad.
- Para configurar un grupo de nodo de EKS gestionado con un bloque de capacidad, consulte Crear un grupo de nodo gestionado con bloques de capacidad para ML en la Guía del usuario de Amazon EKS.
- Para configurar AWS ParallelCluster mediante un bloque de capacidad, consulte ML en AWS ParallelCluster.

Visualización de bloques de capacidad

Después de reservar un bloque de capacidad, podrá ver la reserva de bloques de capacidad en su cuenta de AWS. Puede consultar los valores `start-date` y `end-date` para ver cuándo comenzará y finalizará su reserva. Antes de que comience una reserva de bloques de capacidad, la capacidad disponible aparece como cero. Puede ver cuántas instancias estarán disponibles en su bloque de capacidad mediante el valor de etiqueta de la clave de etiqueta `aws:ec2capacityreservation:incrementalRequestedQuantity`.

Cuando comienza una reserva de bloque de capacidad, el estado de la reserva cambia de `scheduled` a `active`. Se emite un evento a través de Amazon EventBridge para notificarle que el bloque de capacidad está disponible para usarse. Para obtener más información, consulte Supervisar los bloques de capacidad mediante EventBridge.

Los bloques de capacidad tienen los siguientes estados:

- `payment-pending`: el pago inicial aún no se ha procesado.
- `payment-failed`: el pago no se pudo procesar en el plazo de 12 horas. Se ha liberado su bloque de capacidad.
- `scheduled`: el pago se procesó y la reserva de bloques de capacidad aún no ha comenzado.
- `active`: la capacidad reservada está disponible para su uso.
- `expired`: la reserva de bloques de capacidad caducó automáticamente en la hora y fecha especificadas en su solicitud de reserva. La capacidad reservada ya no está disponible para su uso.

Console

Para ver bloques de capacidad

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Reservas de capacidad.
3. En la página Información general sobre las reservas de capacidad, verá una tabla de recursos con detalles sobre todos sus recursos de reservas de capacidad. Para encontrar sus reservas de bloques de capacidad, seleccione bloques de capacidad en la lista desplegable situada encima de ID de reserva de capacidad. En la tabla, puede ver información sobre sus bloques de capacidad, como las fechas de inicio y finalización, la duración y el estado.
4. Para obtener más información sobre un bloque de capacidad, seleccione el ID de reserva del bloque de capacidad que desee ver. En la página Detalles de la reserva de capacidad se muestran todas las propiedades de la reserva y el número de instancias en uso y disponibles en el bloque de capacidad.

> **Note**
>
> Antes de que comience una reserva de bloques de capacidad, la capacidad disponible aparece como cero. Puede ver cuántas instancias

estarán disponibles cuando la reserva del bloque de capacidad comience con el siguiente valor de etiqueta para la clave de etiqueta: `aws:ec2capacityreservation:incrementalRequestedQuantity`.

AWS CLI

Para ver bloques de capacidad

Use el comando describe-capacity-blocks para ver los detalles sobre sus reservas del bloque de capacidad.

```
aws ec2 describe-capacity-blocks
```

PowerShell

Para ver bloques de capacidad

Use el cmdlet Get-EC2CapacityBlock para ver los detalles de sus reservas del bloque de capadidad.

```
Get-EC2CapacityBlock
```

Ampliación de los bloques de capacidad

Con los bloques de capacidad, se reserva capacidad de computación para las cargas de trabajo a fin de garantizar su disponibilidad y continuidad. Puede ampliar la duración de los bloques de capacidad creados para ajustarlos a sus necesidades según vayan cambiando.

Para ampliar un bloque de capacidad, este se debe encontrar en estado `active` o `scheduled`, y no puede tener ampliaciones en estado `payment-pending`. Puede solicitar una ampliación de la duración del bloque de capacidad hasta un mínimo de 1 hora o un máximo de 57 días antes de que caduque. Puede ampliar el bloque de capacidad en incrementos de 1 día hasta un total de hasta 14 días, y en incrementos de 7 días hasta un total de 182 días (26 semanas). Al ampliar el bloque de capacidad, su fecha de finalización se actualizará de modo que las instancias puedan continuar en funcionamiento sin interrupciones.

- No hay límite en la cantidad de ampliaciones que se pueden aplicar a un bloque de capacidad
- El ID de reserva de capacidad no cambiará después de ampliar el bloque

- Los bloques de capacidad solo se pueden ampliar si hay suficiente capacidad disponible para admitirlos, lo que no está garantizado.

Facturación

El precio de una oferta de bloques de capacidad se cobra por adelantado. La ampliación se mantendrá en estado `payment-pending` hasta que se pague la factura. Si el pago no se procesa en un plazo de 12 horas o hasta 35 minutos antes de la fecha programada de finalización del bloque de capacidad (lo que ocurra primero), la ampliación no se hará efectiva y el estado cambiará a `payment-failed`. La reserva del bloque de capacidad se mantendrá en estado `active` y finalizará en la fecha de finalización original.

Una vez que el pago se haya procesado correctamente, el estado de la ampliación del bloque de capacidad cambiará a `payment-succeeded` y la fecha de finalización de la reserva del bloque de capacidad se actualizará a la nueva fecha de finalización. Los detalles de la ampliación se pueden consultar en la sección Detalles de la ampliación del bloque de capacidad de la consola o mediante el comando describe-capacity-block-extension-history.

Ampliación del bloque de capacidad

Console

Para extender un bloque de capacidad

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Reservas de capacidad.
3. En la página Información general sobre las reservas de capacidad, verá una tabla de recursos con detalles sobre todos los recursos de reservas de capacidad. Seleccione el ID de reserva del bloque de capacidad que desee ampliar.
4. En el menú desplegable Acciones, elija Ampliar bloque de capacidad.
5. En Duración, ingrese la cantidad de días durante los que necesita prolongar la reserva.
6. Elija Buscar bloque de capacidad.
7. Si hay un bloque de capacidad disponible que cumpla sus especificaciones, aparecerá una oferta en Bloques de capacidad recomendados. Para ver otras ofertas de bloques de capacidad, ajuste las entradas de búsqueda y vuelva a seleccionar Buscar bloques de capacidad.
8. Cuando encuentre una oferta de bloque de capacidad que desee comprar, elija Ampliar.

9. En la ventana emergente Ampliar bloque de capacidad, introduzca confirmar y, a continuación, elija Ampliar.

AWS CLI

Para buscar una extensión de bloque de capacidad

Utilice el comando describe-capacity-block-extension-offerings. En el siguiente ejemplo, se busca una extensión de bloque de capacidad de 48 horas para la reserva especificada.

```
aws ec2 describe-capacity-block-extension-offerings \
    --capacity-reservation-id cr-1234567890abcdefg \
    --capacity-block-extension-duration-hours 48
```

Para extender un bloque de capacidad

Utilice el comando purchase-capacity-block-extension. Especifique el ID de oferta de extensión del resultado del ejemplo anterior.

```
aws ec2 purchase-capacity-block-extension \
    --capacity-block-extension-offering-id cbe-0123456789abcdefg \
    --capacity-reservation-id cr-1234567890abcdefg
```

PowerShell

Para buscar una extensión de bloque de capacidad

Utilice el cmdlet Get-EC2CapacityBlockExtensionOffering. En el siguiente ejemplo, se busca una extensión de bloque de capacidad de 48 horas para la reserva especificada.

```
Get-EC2CapacityBlockExtensionOffering `
    -CapacityReservationId cr-1234567890abcdefg `
    -CapacityBlockExtensionDurationHour 48
```

Para extender un bloque de capacidad

Utilice el cmdlet Invoke-EC2CapacityBlockExtension. Especifique el ID de oferta de extensión del resultado del ejemplo anterior.

```
Invoke-EC2CapacityBlockExtension `
    -CapacityBlockExtensionOfferingId cbe-0123456789abcdefg `
```

```
    -CapacityReservationId cr-1234567890abcdefg
```

Compartir bloques de capacidad

El uso compartido de bloques de capacidad permite a sus propietarios compartir bloques de capacidad de Amazon EC2 con otras cuentas de AWS de una organización de AWS. Esto le permite maximizar el uso de la capacidad reservada de la GPU en diferentes equipos y proyectos para utilizar los bloques de capacidad de manera eficiente.

La cuenta de AWS que posee la reserva de capacidad (propietario) la comparte con otras dos cuentas de AWS (consumidores). Un propietario puede compartir un bloque de capacidad con cuentas de AWS específicas de su organización de AWS, con una unidad organizativa de su organización de AWS o con toda la organización de AWS. Los consumidores pueden lanzar instancias en bloques de capacidad que comparten con ellos de la misma forma que harían con los bloques de capacidad que poseen en su propia cuenta.

Requisitos previos para compartir bloques de capacidad

Antes de poder compartir un bloque de capacidad, deben cumplirse las siguientes condiciones:

- Debe ser propietario del bloque de capacidad: no puede compartir un bloque de capacidad que se haya compartido con usted.
- El estado del bloque de capacidad debe estar activo o programado: los bloques de capacidad que estén en otros estados, como `expired` o `payment-pending`, no se puedan compartir.
- Uso compartido únicamente dentro de su organización de AWS: un propietario puede compartir un bloque de capacidad con cuentas de AWS específicas de su organización de AWS, con una unidad organizativa de su organización de AWS o con toda la organización de AWS.
- No se admiten bloques de capacidad de UltraServer: no puede compartir bloques de capacidad para los Amazon EC2 UltraServers.
- Elegibilidad de cuentas: el uso compartido no está disponible para nuevas cuentas de AWS o cuentas de AWS que tengan un historial de facturación limitado.

Servicios relacionados

El uso compartido de bloques de capacidad se integra con AWS Resource Access Manager (AWS RAM). AWS RAM es un servicio que le permite compartir sus recursos de AWS con cualquier cuenta de AWS o a través de AWS Organizations. Con AWS RAM, puede compartir recursos de

su propiedad creando un uso compartido de recursos. Un uso compartido de recursos especifica los recursos que compartir y los consumidores con quienes compartirlos. Los consumidores pueden ser cuentas de AWS individuales, unidades organizativas o toda una organización de AWS Organizations.

Para obtener más información sobre AWS RAM, consulte la Guía del usuario de AWS RAM.

Permisos de bloques de capacidad compartidos

Permisos de los propietarios

El propietario del bloque de capacidad sigue siendo responsable de administrar el bloque de capacidad (por ejemplo, ampliarlo o compartirlo) y las instancias que lanzan en este. Los propietarios no pueden modificar instancias que los consumidores inician en Bloques de capacidad que han compartido.

Permisos de los consumidores

Los consumidores pueden lanzar instancias en la capacidad compartida y son responsables de administrarlas. Los consumidores no pueden ver o modificar instancias propiedad de otros consumidores o del propietario del bloque de capacidad. Los consumidores solo pueden ver la capacidad total y disponible en el bloque de capacidad compartido.

Compartir un bloque de capacidad

Para compartir un bloque de capacidad, debe agregarlo a un uso compartido de recursos. Un recurso compartido es un recurso de AWS RAM que le permite compartir los recursos a través de Cuentas de AWS.

Si agregó su bloque de capacidad a un recurso compartido con toda la organización de AWS, los consumidores de su organización obtienen acceso al bloque de capacidad compartido.

Console

Cómo compartir un bloque de capacidad que posea mediante la consola de Amazon EC2

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Reservas de capacidad.
3. Elija el bloque de capacidad que desea compartir y seleccione Acciones, Compartir reserva.
4. Seleccione el recurso compartido al que desea añadir el bloque de capacidad y elija Compartir Reserva de capacidad.

Los consumidores pueden tardar algunos minutos en obtener acceso al bloque de capacidad compartido.

Cómo agregar un bloque de capacidad a un nuevo recurso compartido

Primero debe crear el uso compartido mediante la consola de AWS RAM. Para obtener más información, consulte Crear un recurso compartido en la Guía del usuario de AWS RAM.

AWS CLI

Uso compartido de un bloque de capacidad que posea

Utilice los comandos create-resource-share y associate-resource-share.

```
aws ram create-resource-share \
    --name my-resource-share \
    --resource-arns arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:capacity-
reservation/cr-1234abcd56EXAMPLE
```

```
aws ram associate-resource-share \
    --resource-share-arn arn:aws:ram:us-east-2:123456789012:resource-share/7ab63972-
b505-7e2a-420d-6f5d3EXAMPLE \
    --resource-arns arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:capacity-
reservation/cr-1234abcd56EXAMPLE
```

PowerShell

Uso compartido de un bloque de capacidad que posea

Utilice los cmdlets New-RAMResourceShare y Connect-RAMResourceShare.

```
New-RAMResourceShare `
    -Name my-resource-share `
    -ResourceArn "arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:capacity-
reservation/cr-1234abcd56EXAMPLE"
```

```
Connect-RAMResourceShare `
    -ResourceShareArn "arn:aws:ram:us-east-2:123456789012:resource-share/7ab63972-
b505-7e2a-420d-6f5d3EXAMPLE" `
    -ResourceArn "arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:capacity-
reservation/cr-1234abcd56EXAMPLE"
```

Los bloques de capacidad funcionan por orden de llegada en todas las cuentas, independientemente del estado de propiedad. Al compartir un bloque de capacidad, si un consumidor lanza las instancias antes que el propietario, esas instancias ocupan la capacidad hasta que el consumidor las cancele o hasta 30 minutos antes de que caduque el bloque de capacidad.

Dejar de compartir un bloque de capacidad

Puede dejar de compartir un bloque de capacidad en cualquier momento hasta 30 minutos antes de la fecha de caducidad del bloque.

Qué ocurre cuando se deja de compartir:

- Los consumidores ya no lanzan nuevas instancias en el bloque de capacidad que no se compartió.
- Todas las instancias en ejecución seguirán ejecutándose hasta 30 minutos antes de la fecha de caducidad del bloque de capacidad, a menos que el consumidor las cancele.

Console

Para dejar de compartir un bloque de capacidad de su propiedad mediante la consola de Amazon EC2

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Reservas de capacidad.
3. Seleccione el bloque de capacidad y elija la pestaña Uso compartido.
4. La pestaña Uso compartido muestra los recursos compartidos a los que se ha añadido el bloque de capacidad. Seleccione el uso compartido de recurso del que desea quitar el bloque de capacidad.
5. Elija Eliminar del recurso compartido.

AWS CLI

Dejar de compartir un bloque de capacidad que posea

Utilice el comando disassociate-resource-share.

```
aws ram disassociate-resource-share \
    --resource-share-arn arn:aws:ram:us-east-2:123456789012:resource-share/7ab63972-b505-7e2a-420d-6f5d3EXAMPLE \
```

```
    --resource-arns arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:capacity-
reservation/cr-1234abcd56EXAMPLE
```

PowerShell

Dejar de compartir un bloque de capacidad que posea

Utilice el cmdlet Disconnect-RAMResourceShare.

```
Disconnect-RAMResourceShare `
    -ResourceShareArn "arn:aws:ram:us-east-2:123456789012:resource-share/7ab63972-
b505-7e2a-420d-6f5d3EXAMPLE" `
    -ResourceArn "arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:capacity-
reservation/cr-1234abcd56EXAMPLE"
```

Supervise el uso compartido del bloque de capacidad

Los propietarios de los bloques de capacidad pueden supervisar qué cuentas utilizan sus bloques de capacidad compartidos y realizar un seguimiento del uso de las instancias por cuenta.

AWS CLI

Supervisar el uso de un bloque de capacidad

Utilice el comando get-capacity-reservation-usage.

```
aws ec2 get-capacity-reservation-usage \
    --capacity-reservation-id cr-1234abcd56EXAMPLE
```

Esta API permite a los propietarios:

- Ver qué cuentas utilizan actualmente el bloque de capacidad.
- Consultar el número de instancias que ejecuta cada cuenta.

Avisos de finalización de instancias

Las cuentas de propietarios y consumidores que tengan instancias que se estén ejecutando en el bloque de capacidad recibirán un evento de EventBridge 40 minutos antes de que finalice la reserva del bloque de capacidad, lo que indicará que cualquier instancia que se esté ejecutando en

la reserva empezará a finalizar en 10 minutos. Para obtener más información, consulte Supervisar los bloques de capacidad mediante EventBridge.

Ampliaciones de bloques de capacidad

Los bloques de capacidad se pueden ampliar mientras se comparten. Solo la cuenta del propietario puede extender un bloque de capacidad compartido.

Cuando se amplía un bloque de capacidad, las instancias en ejecución lanzadas por el propietario o los consumidores heredan de manera automática la nueva fecha de caducidad, y los consumidores pueden seguir utilizando la capacidad compartida hasta la nueva fecha de caducidad sin ninguna interrupción de la instancia.

Precios y facturación

A los propietarios se les facturan los bloques de capacidad que comparten y pagan por adelantado el bloque de capacidad cuando lo compran. Los propietarios también pagan los cargos del sistema operativo de las instancias que ejecutan en el bloque de capacidad.

A los consumidores solo se les facturan los cargos del sistema operativo de las instancias que ejecutan en el bloque de capacidad compartido. A los consumidores no se les cobra por la reserva del bloque de capacidad en sí.

Creación de un grupo de recursos de reserva de capacidad para bloques de capacidad de UltraServer

Puede utilizar Grupos de recursos de AWS para crear colecciones lógicas de bloques de capacidad de UltraServer. Después de crear el grupo de recursos de reserva de capacidad, puede agregar los bloques de capacidad de UltraServer que sean de su propiedad en la cuenta. Después de agregar los bloques de capacidad de UltraServer, puede dirigir los lanzamientos de instancias al grupo de recursos de reserva de capacidad en lugar de a bloques de capacidad individuales. Las instancias cuyo lanzamiento tiene como destino un grupo de recursos de reserva de capacidad se pueden asociar con cualquier bloque de capacidad de UltraServer del grupo que tenga atributos coincidentes y capacidad disponible. Si el grupo de recursos de reserva de capacidad no contiene ningún bloque de capacidad de UltraServer con atributos coincidentes y capacidad disponible, el lanzamiento de la instancia falla.

Si se elimina un bloque de capacidad de UltraServer de un grupo de recursos de reserva de capacidad mientras contiene instancias en ejecución, esas instancias continúan ejecutándose en el

bloque de capacidad. Si un bloque de capacidad de UltraServer de un grupo finaliza mientras tiene instancias en ejecución, las instancias se terminan.

Para agregar bloques de capacidad de instancias a un grupo de recursos de reserva de capacidad, consulte Grupos de recursos de reserva de capacidad.

Para crear un grupo de recursos de reserva de capacidad para bloques de capacidad de UltraServer, utilice uno de los siguientes métodos.

AWS CLI

Para crear un grupo de recursos de reserva de capacidad para bloques de capacidad de UltraServer

Utilice el comando create-group de la AWS CLI y, en `--configuration`, especifique lo siguiente:

```
{
  "Configuration": [
    {
      "Type": "AWS::EC2::CapacityReservationPool",
      "Parameters": [
        {
          "Name": "instance-type",
          "Values": [
            "instance_type"
          ]
        },
        {
          "Name": "reservation-type",
          "Values": [
            "capacity-block"
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "Type": "AWS::ResourceGroups::Generic",
      "Parameters": [
        {
          "Name": "allowed-resource-types",
          "Values": [
            "AWS::EC2::CapacityReservation"
```

```
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

PowerShell

Para crear un grupo de recursos de reserva de capacidad para bloques de capacidad de UltraServer

Utilice el cmdlet New-RGGroup. En `-Configuration`, especifique lo siguiente:

```
{
  "Configuration": [
    {
      "Type": "AWS::EC2::CapacityReservationPool",
      "Parameters": [
        {
          "Name": "instance-type",
          "Values": [
            "instance_type"
          ]
        },
        {
          "Name": "reservation-type",
          "Values": [
            "capacity-block"
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "Type": "AWS::ResourceGroups::Generic",
      "Parameters": [
        {
          "Name": "allowed-resource-types",
          "Values": [
            "AWS::EC2::CapacityReservation"
          ]
        }
      ]
    }
```

```
  ]
}
```

> **Note**
>
> Para agregar varios tipos de reserva de capacidad a un grupo existente exclusivo de UltraServer, primero debe modificar la configuración del grupo mediante la API put-group-configuration y eliminar las secciones de configuración `instance-type` y `reservation-type`. Cuando haya terminado, consulte Grupos de recursos de reserva de capacidad para obtener información sobre otras operaciones de agrupación.

Después de crear un grupo de recursos de reserva de capacidad para bloques de capacidad de UltraServer, utilice uno de los siguientes métodos para agregarle bloques de capacidad de UltraServer existentes.

AWS CLI

Para agregar un bloque de capacidad de UltraServer a un grupo de recursos de reserva de capacidad

Utilice el comando group-resources. En `--group`, especifique el nombre del grupo de recursos de reserva de capacidad que creó. En `--resource-arns`, especifique los ARN de los bloques de capacidad de UltraServer que desee agregar.

```
aws resource-groups group-resources \
--group MyCRGroup \
--resource-arns CapacityReservationArn
```

PowerShell

Para agregar un bloque de capacidad de UltraServer a un grupo de recursos de reserva de capacidad

Utilice el cmdlet Add-RGResource. En `-Group`, especifique el nombre del grupo de recursos de reserva de capacidad que creó. En `-ResourceArn` , especifique los ARN de los bloques de capacidad de UltraServer que desee agregar.

En el siguiente ejemplo se agregan dos reservas de capacidad al grupo especificado.

```
Add-RGResource `
-Group MyCRGroup `
-ResourceArn CapacityReservationArn
```

Supervisar los bloques de capacidad mediante EventBridge

Cuando comience su reserva de bloques de capacidad, Amazon EC2 emitirá un evento a través de EventBridge que indicará que su capacidad está lista para usarse. Cuarenta minutos antes de que finalice la reserva de bloques de capacidad, recibirá otro evento de EventBridge en el que se le indicará que cualquier instancia que se esté ejecutando en la reserva empezará a terminarse en 10 minutos. Para más información acerca de los eventos de EventBridge, consulte Eventos de Amazon EventBridge.

Las siguientes estructuras de eventos para los eventos emitidos para bloques de capacidad:

bloque de capacidad entregado

En el ejemplo siguiente se muestra un evento de un bloque de capacidad entregado.

```
{
  "customer_event_id": "[Capacity Reservation Id]-delivered",
  "detail_type": "Capacity Block Delivered",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "[Customer Account ID]",
  "time": "[Current time]",
  "resources": [
    "[ODCR ARN]"
  ],
  "detail": {
    "capacity-reservation-id": "[ODCR ID]",
    "end-date": "[ODCR End Date]"
  }
}
```

Advertencia de caducidad del bloque de capacidad

En el ejemplo siguiente se muestra un evento de advertencia de caducidad del bloque de capacidad.

```
{
  "customer_event_id": "[Capacity Reservation Id]-approaching-expiry",
```

```
  "detail_type": "Capacity Block Expiration Warning",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "[Customer Account ID]",
  "time": "[Current time]",
  "resources": [
    "[ODCR ARN]"
  ],
  "detail": {
    "capacity-reservation-id": "[ODCR ID]",
    "end-date": "[ODCR End Date]"
  }
}
```

Advertencia de interrupción de instancias de reserva de capacidad

En el ejemplo siguiente se muestra un evento de advertencia de interrupción de una instancia de reserva de capacidad de EC2.

```
{
    "version": "0",
    "id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
    "detail_type": "EC2 Capacity Reservation Instance Interruption Warning",
    "source": "aws.ec2",
    "account": "[Customer Account ID]",
    "time": "[Current time]",
    "region": "[Region]",
    "resources": [
        "[Instance ARN]"
    ],
    "detail": {
        "instance-id": "[Instance ID]",
        "instance-action": "terminate",
        "instance-termination-time": "[Current time]",
        "availability-zone-id": "[Availability Zone ID]",
        "instance-lifecycle": "capacity-block"
    }
}
```

Registro de llamadas a la API de bloques de capacidad con AWS CloudTrail

bloques de capacidad se integra a AWS CloudTrail, un servicio que proporciona un registro de las acciones realizadas por un usuario, un rol o un servicio de AWS en bloques de capacidad. CloudTrail

captura las llamadas a la API de bloques de capacidad como eventos. Las llamadas capturadas incluyen las llamadas desde la consola de bloques de capacidad y las llamadas desde el código a las operaciones de la API de bloques de capacidad. Si crea un registro de seguimiento, puede habilitar la entrega continua de eventos de CloudTrail a un bucket de Amazon S3, incluidos los eventos de bloques de capacidad. Si no configura un registro de seguimiento, puede ver los eventos más recientes en la consola de CloudTrail en el Historial de eventos. Mediante la información que recopila CloudTrail, puede determinar la solicitud que se hizo a bloques de capacidad, la dirección IP desde la que se hizo dicha solicitud, quién la hizo y cuándo, además de información adicional.

Para obtener más información sobre CloudTrail, consulte la Guía del usuario de AWS CloudTrail.

Información de bloques de capacidad en CloudTrail

CloudTrail se habilita en su Cuenta de AWS cuando se crea la cuenta. Cuando se produce una actividad en bloques de capacidad, esa actividad se registra en un evento de CloudTrail junto con otros eventos de servicios de AWS en Historial de eventos. Puede ver, buscar y descargar eventos recientes en su Cuenta de AWS. Para más información, consulte Visualización de eventos con el historial de eventos de CloudTrail.

Para mantener un registro continuo de los eventos en la Cuenta de AWS, incluidos los eventos de bloques de capacidad, cree un registro de seguimiento. Un registro de seguimiento permite a CloudTrail enviar archivos de registro a un bucket de Amazon S3. De forma predeterminada, cuando se crea un registro de seguimiento en la consola, el registro de seguimiento se aplica a todas las Regiones de AWS. El registro de seguimiento registra los eventos de todas las regiones de la partición de AWS y envía los archivos de registro al bucket de Amazon S3 especificado. También es posible configurar otros servicios de AWS para analizar en profundidad y actuar en función de los datos de eventos recopilados en los registros de CloudTrail. Para más información, consulte los siguientes temas:

- Introducción a la creación de registros de seguimiento
- Servicios e integraciones compatibles con CloudTrail
- Configuración de notificaciones de Amazon SNS para CloudTrail
- Recibir archivos de registro de CloudTrail de varias regiones y Recibir archivos de registro de CloudTrail de varias cuentas

Todas las acciones de bloques de capacidad las registra CloudTrail y se documentan en la Referencia de la API de Amazon EC2. Por ejemplo, las llamadas a las acciones

`CapacityBlockScheduled` y `CapacityBlockActive` generan entradas en los archivos de registros de CloudTrail.

Cada entrada de registro o evento contiene información sobre quién generó la solicitud. La información de identidad del usuario lo ayuda a determinar lo siguiente:

- Si la solicitud se realizó con credenciales de usuario de AWS Identity and Access Management (IAM) o credenciales de usuario raíz.
- Si la solicitud se realizó con credenciales de seguridad temporales de un rol o fue un usuario federado.
- Si la solicitud la realizó otro servicio de AWS.

Para obtener más información, consulte Elemento userIdentity de CloudTrail.

Descripción de las entradas de archivos de registro de bloques de capacidad

Un registro de seguimiento es una configuración que permite la entrega de eventos como archivos de registros en un bucket de Amazon S3 que especifique. Los archivos de registro de CloudTrail pueden contener una o varias entradas de registro. Un evento representa una solicitud específica realizada desde un origen cualquiera y contiene información sobre la acción solicitada, la fecha y la hora de la acción, los parámetros de la solicitud, etc. Los archivos de registro de CloudTrail no rastrean el orden en la pila de las llamadas públicas a la API, por lo que estas no aparecen en ningún orden específico.

En los siguientes ejemplos se muestran entradas de registros de CloudTrail para:

- TerminateCapacityBlocksInstances
- CapacityBlockPaymentFailed
- CapacityBlockScheduled
- CapacityBlockActive
- CapacityBlockFailed
- CapacityBlockExpired

> **Note**
>
> Algunos campos se han eliminado de los ejemplos por motivos de privacidad de datos.

TerminateCapacityBlocksInstances


```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "accountId": "123456789012",
    "invokedBy": "AWS Internal;"
  },
  "eventTime": "2023-10-02T00:06:08Z",
  "eventSource": "ec2.amazonaws.com",
  "eventName": "TerminateCapacityBlockInstances",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "203.0.113.25",
  "userAgent": "aws-cli/1.15.61 Python/2.7.10 Darwin/16.7.0 botocore/1.10.60",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "eventID": "a1b2c3d4-EXAMPLE",
  "readOnly": false,
  "resources": [
    {
      "accountId": "123456789012",
      "type": "AWS::EC2::Instance",
      "ARN": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-1234567890abcdef0"
    }
    {
      "accountId": "123456789012",
      "type": "AWS::EC2::Instance",
      "ARN": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-0598c7d356eba48d7"
    }
  ],
  "eventType": "AwsServiceEvent",
  "recipientAccountId": "123456789012",
  "serviceEventDetails": {
      "capacityReservationId": "cr-12345678",
      }
}
```


CapacityBlockPaymentFailed


```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "accountId": "123456789012",
```

```
    "invokedBy": "AWS Internal;"
  },
  "eventTime": "2023-10-02T00:06:08Z",
  "eventSource": "ec2.amazonaws.com",
  "eventName": "CapacityBlockPaymentFailed",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "203.0.113.25",
  "userAgent": "aws-cli/1.15.61 Python/2.7.10 Darwin/16.7.0 botocore/1.10.60",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "eventID": "a1b2c3d4-EXAMPLE",
  "readOnly": false,
  "resources": [
    {
      "ARN": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:capacity-reservation/cr-12345678",
      "accountId": "123456789012",
      "type": "AWS::EC2::CapacityReservation"
    }
  ],
  "eventType": "AwsServiceEvent",
  "recipientAccountId": "123456789012",
  "serviceEventDetails": {
      "capacityReservationId": "cr-12345678",
      "capacityReservationState": "payment-failed"
      }
}
```


CapacityBlockScheduled


```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "accountId": "123456789012",
    "invokedBy": "AWS Internal;"
  },
  "eventTime": "2023-10-02T00:06:08Z",
  "eventSource": "ec2.amazonaws.com",
  "eventName": "CapacityBlockScheduled",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "203.0.113.25",
  "userAgent": "aws-cli/1.15.61 Python/2.7.10 Darwin/16.7.0 botocore/1.10.60",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
```

```
  "eventID": "a1b2c3d4-EXAMPLE",
  "readOnly": false,
  "resources": [
    {
      "ARN": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:capacity-reservation/cr-12345678",
      "accountId": "123456789012",
      "type": "AWS::EC2::CapacityReservation"
    }
  ],
  "eventType": "AwsServiceEvent",
  "recipientAccountId": "123456789012",
  "serviceEventDetails": {
      "capacityReservationId": "cr-12345678",
      "capacityReservationState": "scheduled"
      }
}
```

CapacityBlockActive

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "accountId": "123456789012",
    "invokedBy": "AWS Internal;"
  },
  "eventTime": "2023-10-02T00:06:08Z",
  "eventSource": "ec2.amazonaws.com",
  "eventName": "CapacityBlockActive",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "203.0.113.25",
  "userAgent": "aws-cli/1.15.61 Python/2.7.10 Darwin/16.7.0 botocore/1.10.60",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "eventID": "a1b2c3d4-EXAMPLE",
  "readOnly": false,
  "resources": [
    {
      "ARN": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:capacity-reservation/cr-12345678",
      "accountId": "123456789012",
      "type": "AWS::EC2::CapacityReservation"
    }
  ],
  "eventType": "AwsServiceEvent",
```

```
  "recipientAccountId": "123456789012",
  "serviceEventDetails": {
      "capacityReservationId": "cr-12345678",
      "capacityReservationState": "active"
      }
 }
```

CapacityBlockFailed

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "accountId": "123456789012",
    "invokedBy": "AWS Internal;"
  },
  "eventTime": "2023-10-02T00:06:08Z",
  "eventSource": "ec2.amazonaws.com",
  "eventName": "CapacityBlockFailed",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "203.0.113.25",
  "userAgent": "aws-cli/1.15.61 Python/2.7.10 Darwin/16.7.0 botocore/1.10.60",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "eventID": "a1b2c3d4-EXAMPLE",
  "readOnly": false,
  "resources": [
    {
      "ARN": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:capacity-reservation/cr-12345678",
      "accountId": "123456789012",
      "type": "AWS::EC2::CapacityReservation"
    }
  ],
  "eventType": "AwsServiceEvent",
  "recipientAccountId": "123456789012",
  "serviceEventDetails": {
      "capacityReservationId": "cr-12345678",
      "capacityReservationState": "failed"
      }
 }
```

CapacityBlockExpired

```
{
```

```
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "accountId": "123456789012",
    "invokedBy": "AWS Internal;"
  },
  "eventTime": "2023-10-02T00:06:08Z",
  "eventSource": "ec2.amazonaws.com",
  "eventName": "CapacityBlockExpired",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "203.0.113.25",
  "userAgent": "aws-cli/1.15.61 Python/2.7.10 Darwin/16.7.0 botocore/1.10.60",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "eventID": "a1b2c3d4-EXAMPLE",
  "readOnly": false,
  "resources": [
    {
      "ARN": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:capacity-reservation/cr-12345678",
      "accountId": "123456789012",
      "type": "AWS::EC2::CapacityReservation"
    }
  ],
  "eventType": "AwsServiceEvent",
  "recipientAccountId": "123456789012",
  "serviceEventDetails": {
      "capacityReservationId": "cr-12345678",
      "capacityReservationState": "expired"
      }
}
```


Grupos de recursos de reserva de capacidad

Puede utilizar Grupos de recursos de AWS para crear colecciones lógicas de reservas de capacidad, denominadas grupos de recursos de reserva de capacidad (grupos). Un grupo de recursos de reserva de capacidad es un grupo de recursos que contiene las reservas de capacidad y permite lanzar instancias en varias reservas de capacidad mediante la especificación de un único ARN de grupo de recursos de reserva de capacidad. Para obtener más información sobre los grupos de recursos de reserva de capacidad, consulte ¿Qué son los grupos de recursos? en la Guía del usuario de Grupos de recursos de AWS.

Cuando especifica un grupo para lanzar instancias, Amazon EC2 utiliza cualquier reserva de capacidad del grupo que tenga atributos coincidentes y capacidad disponible.

Puede incluir en un mismo grupo tanto las reservas de capacidad de su propiedad en la cuenta como las reservas de capacidad que otras cuentas de AWS hayan compartido con usted. También puede incluir en un mismo grupo reservas de capacidad con atributos diferentes, como el tipo de instancia, la plataforma, la zona de disponibilidad, la tenencia y el grupo con ubicación.

Un grupo admite todos los tipos de reserva, incluidas las reservas de capacidad bajo demanda, las reservas de capacidad interrumpibles y los bloques de capacidad para machine learning. Puede agregar cualquier combinación de tipos de reserva a un mismo grupo.

Tareas

- Creación de un grupo
- Cómo agregar reservas de capacidad a un grupo
- Cómo lanzar instancias en reservas de capacidad de un grupo
- Cómo eliminar reservas de capacidad de un grupo
- Ciclo de vida de una instancia en un grupo
- Eliminación de un grupo

Creación de un grupo

Puede crear un grupo para organizar las reservas de capacidad. Tras crear un grupo, puede agregar reservas de capacidad al grupo.

Console

Creación de un grupo

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Reservas de capacidad.
3. Elija Grupo de recursos de reserva de capacidad.
4. Elija Crear grupo.
5. Introduzca un nombre para el grupo y, de forma opcional, agregue una descripción, reservas de capacidad y etiquetas.
6. Seleccione Crear.

AWS CLI

Para crear un grupo para reservas de capacidad

Utilice el comando create-group de la AWS CLI con los siguientes parámetros de solicitud.

- `AWS::EC2::CapacityReservationPool`: permite utilizar el grupo de recursos de reserva de capacidad como destino de los lanzamientos de instancias.
- `AWS::ResourceGroups::Generic` con `allowed-resource-types` establecido en `AWS::EC2::CapacityReservation`: hace que el grupo de recursos de reserva de capacidad acepte únicamente reservas de capacidad.

```
aws resource-groups create-group \
    --name MyCRGroup \
    --configuration \
        '{"Type": "AWS::EC2::CapacityReservationPool"}' \
        '{"Type": "AWS::ResourceGroups::Generic", "Parameters": [{"Name": "allowed-
resource-types", "Values": ["AWS::EC2::CapacityReservation"]}]}'
```

PowerShell

Para crear un grupo para reservas de capacidad

Utilice el cmdlet New-RGGroup.

```
New-RGGroup `
    -Name MyCRGroup `
    -Configuration `
        @{"Type"="AWS::EC2::CapacityReservationPool"} `
        @{"Type"="AWS::ResourceGroups::Generic"; "Parameters"=@{"allowed-resource-
types"=@{"Values"="AWS::EC2::CapacityReservation"}}}
```

Para crear un grupo que acepte únicamente bloques de capacidad de UltraServer de un tipo de instancia específico, consulte Creación de un grupo de recursos de reserva de capacidad para bloques de capacidad de UltraServer.

Cómo agregar reservas de capacidad a un grupo

Puede agregar a un grupo las reservas de capacidad de su propiedad en la cuenta o las que otras cuentas de AWS hayan compartido con usted.

Consideraciones

- Solo puede agregar a un grupo reservas de capacidad que se encuentren en el estado `active`.
- Si posteriormente el propietario deja de compartir una reserva de capacidad que había compartido con usted, Amazon EC2 la elimina automáticamente del grupo.

Console

Puede agregar reservas de capacidad a un grupo desde la página de detalles del grupo de recursos de reserva de capacidad o desde la consola de reservas de capacidad.

Para agregar reservas de capacidad desde la página del grupo de recursos de reserva de capacidad

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Reservas de capacidad.
3. Elija Grupo de recursos de reserva de capacidad.
4. Seleccione el nombre del grupo para abrir la página de detalles.
5. En la sección Reservas de capacidad, elija Agregar.
6. Seleccione las reservas de capacidad que desea agregar y, a continuación, elija Agregar.

Para agregar reservas de capacidad desde la consola de reservas de capacidad

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Reservas de capacidad.
3. Seleccione la reserva de capacidad que desea agregar a un grupo.
4. Elija Acción y, a continuación, Agregar al grupo.
5. Seleccione el grupo y, a continuación, elija Agregar.

AWS CLI

Para agregar reservas de capacidad a un grupo

Utilice el comando group-resources. Proporcione el ARN de cada reserva de capacidad que desee agregar.

En el siguiente ejemplo se agregan dos reservas de capacidad al grupo especificado.

```
aws resource-groups group-resources \
    --group MyCRGroup \
    --resource-arns \
        arn:aws:ec2:sa-east-1:123456789012:capacity-reservation/cr-1234567890abcdef1
 \
        arn:aws:ec2:sa-east-1:123456789012:capacity-reservation/cr-54321abcdef567890
```

PowerShell

Para agregar reservas de capacidad a un grupo

Utilice el cmdlet Add-RGResource.

En el siguiente ejemplo se agregan dos reservas de capacidad al grupo especificado.

```
Add-RGResource `
    -Group MyCRGroup `
    -ResourceArn `
        "arn:aws:ec2:sa-east-1:123456789012:capacity-
reservation/cr-1234567890abcdef1", `
        "arn:aws:ec2:sa-east-1:123456789012:capacity-
reservation/cr-54321abcdef567890"
```

Cómo lanzar instancias en reservas de capacidad de un grupo

Para lanzar instancias en las reservas de capacidad existentes, puede especificar el ARN de un grupo de recursos de reserva de capacidad. Las instancias cuyo lanzamiento tiene como destino un grupo se lanzan en una reserva de capacidad del grupo que tenga atributos coincidentes (tipo de instancia, plataforma, zona de disponibilidad y tenencia) y capacidad disponible.

Cuando lanza instancias mediante el asistente de inicialización de instancias o la API RunInstances, solo puede especificar una opción de compra (un tipo de reserva) por lanzamiento. Para lanzar instancias en varios tipos de reserva del grupo a la vez, utilice una flota de Amazon EC2 o grupos de escalado automático.

Para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo lanzar instancias en varios tipos de reserva de capacidad mediante un grupo de recursos de reserva de capacidad, consulte los siguientes tutoriales: uno sobrela flota de EC2 y otro sobre Amazon EC2 Auto Scaling.

Reservas de capacidad bajo demanda

Para lanzar instancias en reservas de capacidad bajo demanda de un grupo, especifique el ARN del grupo mediante el parámetro `CapacityReservationTarget`, con el campo `CapacityReservationResourceGroupArn`.

Amazon EC2 lanza las instancias en cualquier reserva de capacidad bajo demanda del grupo que coincida con los requisitos del lanzamiento. Si no hay capacidad disponible que coincida con los requisitos, las instancias se lanzan con capacidad bajo demanda.

Si no desea que las instancias se lancen como instancias bajo demanda cuando no haya capacidad disponible que coincida con los requisitos, establezca `CapacityReservationPreference` en `capacity-reservations-only`. Con esta configuración, el lanzamiento de las instancias falla si ninguna reserva de capacidad bajo demanda del grupo que coincida con los requisitos tiene capacidad disponible.

Console

Para lanzar instancias en reservas de capacidad bajo demanda de un grupo

1. Siga el procedimiento para lanzar una instancia, pero no complete el lanzamiento hasta haber realizado los siguientes pasos.
2. Amplíe Advanced details (Detalles avanzados).
3. En Opción de compra, mantenga Ninguna (valor predeterminado).
4. En Reserva de capacidad, elija Especificar grupo de recursos de reserva de capacidad (valor predeterminado) o Lanzar únicamente en un grupo de recursos de reserva de capacidad (para evitar recurrir a la capacidad bajo demanda) y, a continuación, seleccione el grupo.
5. Seleccione Iniciar instancia.

AWS CLI

Para lanzar instancias en reservas de capacidad bajo demanda de un grupo

Utilice el comando run-instances con el parámetro `--capacity-reservation-specification`.

En el siguiente ejemplo, se lanzan instancias en un grupo. Si el grupo no contiene una reserva de capacidad bajo demanda cuyos atributos coincidan con los requisitos y que tenga capacidad disponible, las instancias se lanzan como instancias bajo demanda.

```
aws ec2 run-instances \
    --instance-type c5.xlarge \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --count 3 \
    --capacity-reservation-specification \

 CapacityReservationTarget={CapacityReservationResourceGroupArn=arn:aws:resource-
groups:sa-east-1:123456789012:group/MyCRGroup}
```

En el siguiente ejemplo, se lanzan instancias en un grupo. Si el grupo no contiene una reserva de capacidad bajo demanda cuyos atributos coincidan con los requisitos y que tenga capacidad disponible, el lanzamiento de las instancias falla.

```
aws ec2 run-instances \
    --instance-type c5.xlarge \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --count 3 \
    --capacity-reservation-specification \
        CapacityReservationPreference=capacity-reservations-
only,CapacityReservationTarget={CapacityReservationResourceGroupArn=arn:aws:resource-
groups:sa-east-1:123456789012:group/MyCRGroup}
```

Cómo seleccionar un grupo con ubicación específico como destino

De forma opcional, si el grupo contiene reservas de capacidad bajo demanda en un grupo con ubicación, puede especificar el ID de ese grupo junto con el ARN del grupo de recursos de reserva de capacidad para que todas las instancias se lancen en dicho grupo con ubicación.

> **Note**
>
> Los bloques de capacidad no admiten grupos de ubicación. No puede especificar un grupo con ubicación si la solicitud tiene como destino bloques de capacidad de un grupo de recursos de reserva de capacidad.

Reservas de capacidad interrumpible

Para lanzar instancias en reservas de capacidad interrumpibles de un grupo, especifique el ARN del grupo y seleccione la opción de compra interrumpible. Amazon EC2 lanza las instancias en cualquier

reserva de capacidad interrumpible activa del grupo que tenga atributos coincidentes y capacidad disponible. Si no hay capacidad disponible que coincida con los requisitos, el lanzamiento de las instancias falla.

Console

Para lanzar instancias en reservas de capacidad interrumpibles de un grupo

1. Siga el procedimiento para lanzar una instancia, pero no complete el lanzamiento hasta haber realizado los siguientes pasos.
2. Amplíe Advanced details (Detalles avanzados).
3. En Opción de compra, elija Reservas de capacidad interrumpibles.
4. En Reserva de capacidad, elija Especificar grupo de recursos de reserva de capacidad y seleccione el grupo.
5. Seleccione Iniciar instancia.

AWS CLI

Para lanzar instancias en reservas de capacidad interrumpibles de un grupo

Utilice el comando run-instances con los parámetros `--instance-market-options` y `--capacity-reservation-specification`.

```
aws ec2 run-instances \
    --instance-type c5.xlarge \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --count 3 \
    --instance-market-options MarketType=interruptible-capacity-reservation \
    --capacity-reservation-specification \

 CapacityReservationTarget={CapacityReservationResourceGroupArn=arn:aws:resource-
groups:sa-east-1:123456789012:group/MyCRGroup}
```

Bloques de capacidad

Para lanzar instancias en bloques de capacidad de un grupo, especifique el ARN del grupo y seleccione la opción de compra Bloques de capacidad. Amazon EC2 lanza las instancias en cualquier bloque de capacidad activo del grupo que tenga atributos coincidentes y capacidad

disponible. Si no hay capacidad disponible que coincida con los requisitos, el lanzamiento de las instancias falla.

> **Note**
>
> No puede especificar un grupo con ubicación al lanzar instancias en bloques de capacidad de un grupo de recursos de reserva de capacidad.

Console

Para lanzar instancias en bloques de capacidad de un grupo

1. Siga el procedimiento para lanzar una instancia, pero no complete el lanzamiento hasta haber realizado los siguientes pasos.
2. Amplíe Advanced details (Detalles avanzados).
3. En Opción de compra, elija Bloques de capacidad.
4. En Reserva de capacidad, elija Especificar grupo de recursos de reserva de capacidad y seleccione el grupo.
5. Seleccione Iniciar instancia.

AWS CLI

Para lanzar instancias en bloques de capacidad de un grupo

Utilice el comando run-instances con los parámetros `--instance-market-options` y `--capacity-reservation-specification`.

```
aws ec2 run-instances \
    --instance-type p5.48xlarge \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --count 1 \
    --instance-market-options MarketType=capacity-block \
    --capacity-reservation-specification \

 CapacityReservationTarget={CapacityReservationResourceGroupArn=arn:aws:resource-groups:sa-east-1:123456789012:group/MyCRGroup}
```

Cómo eliminar reservas de capacidad de un grupo

Puede eliminar una reserva de capacidad de un grupo en cualquier momento. Las instancias cuyo lanzamiento tiene como destino el grupo continúan ejecutándose en su reserva de capacidad actual y no se ven afectadas por la eliminación. La capacidad de la reserva de capacidad solo vuelve a estar disponible cuando se terminan las instancias.

> **Note**
>
> Si más adelante el propietario deja de compartir una reserva de capacidad que había compartido con usted, Amazon EC2 la elimina automáticamente del grupo.

Console

Para eliminar reservas de capacidad de un grupo

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Reservas de capacidad.
3. Elija Grupo de recursos de reserva de capacidad.
4. Seleccione el nombre del grupo para abrir la página de detalles.
5. En la sección Reservas de capacidad, seleccione las reservas de capacidad que desea eliminar y, a continuación, elija Eliminar.

AWS CLI

Para eliminar reservas de capacidad de un grupo

Utilice el comando ungroup-resources.

En el ejemplo siguiente se quitan dos reservas de capacidad del grupo especificado.

```
aws resource-groups ungroup-resources \
    --group MyCRGroup \
    --resource-arns \
        arn:aws:ec2:sa-east-1:123456789012:capacity-reservation/cr-0e154d26a16094dd
 \
```

```
        arn:aws:ec2:sa-east-1:123456789012:capacity-reservation/cr-54321abcdef567890
```

PowerShell

Para eliminar reservas de capacidad de un grupo

Utilice el cmdlet Remove-RGResource.

En el ejemplo siguiente se quitan dos reservas de capacidad del grupo especificado.

```
Remove-RGResource `
    -Group MyCRGroup `
    -ResourceArn `
        "arn:aws:ec2:sa-east-1:123456789012:capacity-
reservation/cr-0e154d26a16094dd", `
        "arn:aws:ec2:sa-east-1:123456789012:capacity-
reservation/cr-54321abcdef567890"
```

Ciclo de vida de una instancia en un grupo

Cuando una reserva de capacidad de un grupo cambia de estado, el efecto en las instancias en ejecución depende del tipo de reserva.

Reservas de capacidad bajo demanda

Cuando una reserva de capacidad bajo demanda de un grupo se cancela, caduca o reduce su capacidad, las instancias cuyo lanzamiento tiene como destino el grupo pasan a ejecutarse en cualquier otra reserva de capacidad bajo demanda del grupo que tenga atributos coincidentes (tipo de instancia, plataforma, zona de disponibilidad y tenencia) y capacidad disponible. Si el grupo no contiene ninguna reserva de capacidad bajo demanda con atributos coincidentes y capacidad disponible, las instancias se ejecutan con capacidad bajo demanda. Si más adelante agrega al grupo una reserva de capacidad bajo demanda con atributos coincidentes, Amazon EC2 traslada automáticamente las instancias a la capacidad reservada de esa reserva.

Reservas de capacidad interrumpible

Cuando se recupera la capacidad de una reserva de capacidad interrumpible, las instancias reciben un aviso de interrupción dos minutos antes de que se terminen. Para obtener más información, consulte Experiencia de interrupción.

Bloques de capacidad

Las instancias que se ejecutan en un bloque de capacidad de un grupo de recursos de reserva de capacidad se terminan antes de que finalice el bloque de capacidad, al igual que ocurre cuando el bloque de capacidad se utiliza directamente como destino. Para obtener más información, consulte Cómo funcionan los bloques de capacidad de Amazon EC2.

Eliminación de un grupo

Si ya no necesita el grupo, puede eliminarlo en cualquier momento. Cuando elimina un grupo que tiene instancias en ejecución y reservas de capacidad activas, las instancias cuyo lanzamiento tiene como destino el grupo continúan ejecutándose en su reserva de capacidad actual después de eliminar el grupo. Cuando termina las instancias, Amazon EC2 devuelve la capacidad a la reserva de capacidad.

Console

Para eliminar un grupo

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Reservas de capacidad.
3. Elija Grupo de recursos de reserva de capacidad.
4. Seleccione el grupo que desea eliminar, elija Acción y, a continuación, elija Eliminar.
5. Cuando se le pida confirmación, elija Eliminar.

AWS CLI

Para eliminar un grupo

Utilice el comando de delete-group.

```
aws resource-groups delete-group --group MyCRGroup
```

PowerShell

Para eliminar un grupo

Utilice el cmdlet Remove-RGGroup.


```
Remove-RGGroup -GroupName MyCRGroup
```

Almacenamiento de parámetros de inicialización de instancias en plantillas de inicialización de Amazon EC2

Puede usar una plantilla de inicialización de Amazon EC2 para almacenar parámetros de inicialización de instancias con el objetivo de no tener que especificarlos cada vez que inicie una instancia de Amazon EC2. Por ejemplo, puede crear una plantilla de inicialización que almacene el ID de la AMI, el tipo de instancia y la configuración de red que suele usar para iniciar instancias. Al iniciar una instancia mediante la consola de Amazon EC2, un SDK de AWS o una herramienta de la línea de comandos, puede especificar la plantilla de inicialización en lugar de volver a ingresar los parámetros.

Para cada plantilla de inicialización, puede crear una o varias versiones de plantillas de inicialización numeradas. Cada versión tiene diferentes parámetros de inicialización. Al iniciar una instancia desde una plantilla de inicialización, puede utilizar cualquier versión de la plantilla. Si no especifica ninguna versión, se usará la predeterminada. Puede definir cualquier versión de la plantilla de inicialización como predeterminada — la versión predeterminada es la primera.

En el siguiente diagrama se muestra la plantilla de inicialización con tres versiones. La primera versión especifica el tipo de instancia, el ID de la AMI, la subred y el par de claves que utilizar para iniciar la instancia. La segunda versión se basa en la primera y también especifica un grupo de seguridad de la instancia. La tercera versión usa distintos valores para algunos de los parámetros. La versión 2 se establece como la predeterminada. Si ha iniciado la instancia desde esta plantilla de inicialización, se usarían los parámetros de la versión 2 si no se especificara ninguna otra versión.



Contenido

- Restricciones para plantillas de inicialización de Amazon EC2
- Permisos de IAM necesarios para las plantillas de inicialización de Amazon EC2
- Uso de plantillas de inicialización de Amazon EC2 para controlar la inicialización de instancias de Amazon EC2
- Creación de una plantilla de inicialización de Amazon EC2
- Modificar una plantilla de inicialización (administrar versiones de plantillas de inicialización)
- Eliminación de una plantilla de inicialización o una versión de plantilla de inicialización

Restricciones para plantillas de inicialización de Amazon EC2

A continuación se describen las restricciones que se aplican a las versiones y plantillas de inicialización:

- Cuotas: para ver las cuotas de las plantillas de inicialización y las versiones de las plantillas de inicialización, abra la consola de Service Quotas o utilice el comando de la AWS CLI list-service-quotas. Cada cuenta de AWS puede tener un máximo de 5000 plantillas de inicialización por región y hasta 10 000 versiones por plantilla de inicialización. Es posible que sus cuentas tengan cuotas diferentes en función de su antigüedad e historial de uso.
- Los parámetros son opcionales: los parámetros de la plantilla de inicialización son opcionales. Sin embargo, debe asegurarse de que la solicitud de inicialización de su instancia incluya todos los parámetros necesarios. Por ejemplo, si su plantilla de inicialización no incluye un ID de AMI, debe especificar un ID de AMI cuando inicialice una instancia con esta plantilla de inicialización.
- Parámetros no validados: los parámetros de la plantilla de inicialización no están completamente validados cuando crea dicha plantilla. Si especifica valores incorrectos o si usa combinaciones de parámetros no compatibles, las instancias no se inicializarán con esta plantilla. Para evitar problemas, asegúrese de especificar los valores correctos y use combinaciones de parámetros compatibles. Por ejemplo, para iniciar una instancia en un grupo de ubicación, debe especificar un tipo de instancia admitido.
- Etiquetas: puede etiquetar plantillas de inicialización, pero no puede etiquetar sus versiones.
- Inmutable: las plantillas de inicialización son inmutables. Para modificar una plantilla de inicialización, debe crear una nueva versión de la plantilla de inicialización.
- Números de versión: las versiones de las plantillas de inicialización están numeradas en el orden en el que se han creado. Al crear una versión de una plantilla de inicialización, no puede especificar el número de versión.

Permisos de IAM necesarios para las plantillas de inicialización de Amazon EC2

Puede usar los permisos de IAM para controlar si los usuarios pueden mostrar, ver, crear o eliminar plantillas de inicialización o versiones de plantillas de inicialización.

> **Important**
>
> No podrá usar los permisos de nivel de recursos para restringir los recursos que los usuarios pueden especificar en una plantilla de inicialización cuando creen una plantilla de inicialización o una versión de plantilla de inicialización. Por lo tanto, asegúrese de conceder permisos para crear plantillas de inicialización y versiones de plantillas de inicialización solo a los administradores de confianza.

Debe conceder a cualquier persona que vaya a utilizar una plantilla de inicialización los permisos necesarios para crear y acceder a los recursos especificados en la plantilla de inicialización. Por ejemplo:

- Para lanzar una instancia desde una Imagen de máquina de Amazon (AMI) privada compartida, el usuario de la plantilla de lanzamiento debe tener permiso de lanzamiento para la AMI.
- Para crear volúmenes de EBS con etiquetas de instantáneas existentes, el usuario de la plantilla de lanzamiento debe tener acceso de lectura a las instantáneas y permisos para crear y etiquetar volúmenes.

Contenido

- ec2:CreateLaunchTemplate
- ec2:DescribeLaunchTemplates
- ec2:DescribeLaunchTemplateVersions
- ec2:DeleteLaunchTemplate
- Controle los permisos del control de versiones
- Controle el acceso a las etiquetas de las plantillas de inicialización

ec2:CreateLaunchTemplate

Para crear una plantilla de inicialización en la consola o mediante las API, la entidad principal debe tener el permiso `ec2:CreateLaunchTemplate` en una política de IAM. Siempre que sea posible, utilice etiquetas que le ayuden a controlar el acceso a las plantillas de inicialización de su cuenta.

Por ejemplo, la siguiente declaración de política de IAM otorga a la entidad principal permiso para crear plantillas de inicialización solo si la plantilla usa la etiqueta especificada (*purpose*=*testing*).

```
{
    "Sid": "IAMPolicyForCreatingTaggedLaunchTemplates",
    "Action": "ec2:CreateLaunchTemplate",
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:ResourceTag/purpose": "testing"
        }
    }
}
```

Es posible que las entidades principales que crean claves necesiten algunos permisos relacionados.

- ec2:CreateTags: para añadir etiquetas a la plantilla de inicialización durante la operación `CreateLaunchTemplate`, la persona que llama `CreateLaunchTemplate` debe tener el permiso `ec2:CreateTags` en una política de IAM.
- ec2:RunInstances: para iniciar instancias de EC2 a partir de la plantilla de inicialización que crearon, la entidad principal también debe tener el permiso `ec2:RunInstances` en una política de IAM.

En las acciones de creación de recursos que aplican etiquetas, los usuarios deben tener el permiso `ec2:CreateTags`. La siguiente instrucción de política de IAM utiliza la clave de condición `ec2:CreateAction` para permitir a los usuarios crear etiquetas únicamente en el contexto de `CreateLaunchTemplate`. Los usuarios no pueden etiquetar plantillas de inicialización que ya existan ni otros recursos. Para obtener más información, consulte Conceder permisos para etiquetar recursos de Amazon EC2 durante la creación.

```
{
    "Sid": "IAMPolicyForTaggingLaunchTemplatesOnCreation",
```

```
    "Action": "ec2:CreateTags",
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:launch-template/*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "ec2:CreateAction": "CreateLaunchTemplate"
        }
    }
}
```

El usuario de IAM que crea una plantilla de inicialización no tiene automáticamente permiso para usar la plantilla de inicialización que ha creado. Al igual que cualquier otra entidad principal, el creador de la clave necesita obtener permiso a través de una política de IAM. Si un usuario de IAM quiere iniciar una instancia de EC2 a partir de una plantilla de inicialización, debe tener el permiso `ec2:RunInstances`. Al conceder estos permisos, puede especificar que los usuarios solo puedan usar plantillas de inicialización con etiquetas o ID específicos. También puede controlar la AMI y otros recursos a los que cualquier persona que utilice plantillas de inicialización puede hacer referencia y utilizar al iniciar instancias especificando los permisos a nivel de recursos para la llamada `RunInstances`. Para ver ejemplos de políticas, consulte Plantillas de lanzamiento.

ec2:DescribeLaunchTemplates

Para mostrar y ver las plantillas de inicialización de la cuenta, la entidad principal debe tener el permiso `ec2:DescribeLaunchTemplates` en una política de IAM. Puesto que las acciones `Describe` no admiten permisos a nivel de recurso, debe especificarlos sin condiciones y el valor del elemento de recurso en la política debe ser `"*"`.

Por ejemplo, la siguiente declaración de política de IAM otorga el permiso a la entidad principal para mostrar y ver todas las plantillas de inicialización en la cuenta.

```
{
    "Sid": "IAMPolicyForDescribingLaunchTemplates",
    "Action": "ec2:DescribeLaunchTemplates",
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*"
}
```

ec2:DescribeLaunchTemplateVersions

Las entidades principales que muestran y ven las plantillas de inicialización también deberían tener el permiso `ec2:DescribeLaunchTemplateVersions` para recuperar todo el conjunto de atributos que componen las plantillas de inicialización.

Para mostrar y ver las versiones de las plantillas de inicialización de la cuenta, la entidad principal debe tener el permiso `ec2:DescribeLaunchTemplateVersions` en una política de IAM. Puesto que las acciones `Describe` no admiten permisos a nivel de recurso, debe especificarlos sin condiciones y el valor del elemento de recurso en la política debe ser `"*"`.

Por ejemplo, la siguiente declaración de política de IAM otorga el permiso a la entidad principal para mostrar y ver todas las versiones de las plantillas de inicialización en la cuenta.

```
{
    "Sid": "IAMPolicyForDescribingLaunchTemplateVersions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
    "Resource": "*"
}
```

ec2:DeleteLaunchTemplate

> **Important**
>
> Debe tener precaución al dar permiso a las entidades principales para eliminar un recurso. Eliminar una plantilla de inicialización puede provocar un error en un recurso de AWS que se base en la plantilla de inicialización.

Para eliminar una plantilla de inicialización, la entidad principal debe tener el permiso `ec2:DeleteLaunchTemplate` en una política de IAM. Siempre que sea posible, use claves de condición basadas en etiquetas para limitar los permisos.

Por ejemplo, la siguiente declaración de política de IAM otorga a la entidad principal permiso para eliminar plantillas de inicialización solo si la plantilla tiene la etiqueta especificada (*purpose*=*testing*).

```
{
    "Sid": "IAMPolicyForDeletingLaunchTemplates",
```

```
    "Action": "ec2:DeleteLaunchTemplate",
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:ResourceTag/purpose": "testing"
        }
    }
}
```

Como alternativa, puede utilizar los ARN para identificar la plantilla de inicialización a la que se aplica la política de IAM.

Una plantilla de inicialización tiene el siguiente ARN.

```
"Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:launch-template/lt-09477bcd97b0d310e"
```

Puede especificar varios ARN incluyéndolos en una lista o puede especificar un valor `Resource` de `"*"` sin el elemento `Condition` para que la entidad principal pueda eliminar cualquier plantilla de inicialización de la cuenta.

Controle los permisos del control de versiones

Los administradores de confianza pueden conceder acceso para crear y eliminar versiones de una plantilla de inicialización y para cambiar la versión predeterminada de una plantilla de inicialización mediante políticas de IAM similares a las de los ejemplos siguientes.

Important

Tenga cuidado al dar permiso a las entidades principales para crear versiones de plantillas de inicialización o modificar las plantillas de inicialización.

- Cuando crea una versión de la plantilla de inicialización, afecta a cualquier recurso de AWS que permite a Amazon EC2 iniciar instancias en su nombre con la versión `Latest`.
- Cuando modifica una versión de la plantilla de inicialización, puede cambiar qué versión es el `Default` y por lo tanto afectar los recursos de AWS que permite a Amazon EC2 iniciar instancias en su nombre con esta versión modificada.

También debe ser cauteloso a la hora de gestionar los recursos de AWS que interactúan con la versión de plantilla de inicialización `Latest` o `Default`, como la flota de EC2 y la

flota de spot. Cuando se utiliza una versión diferente de la plantilla de inicialización para `Latest` o `Default`, Amazon EC2 no vuelve a comprobar los permisos para completar las acciones al iniciar nuevas instancias a fin de cumplir con la capacidad de destino de la flota porque no hay interacción del usuario con el recurso de AWS. Al conceder permiso a un usuario para llamar a las API de `CreateLaunchTemplateVersion` y `ModifyLaunchTemplate`, el usuario también obtiene el permiso `iam:PassRole` si dirige la flota a una versión de plantilla de inicialización diferente que contenga un perfil de instancia (un contenedor para un rol de IAM). Esto significa que un usuario puede actualizar una plantilla de inicialización para transferir un rol de IAM a una instancia, incluso si no tiene el permiso `iam:PassRole`. Para gestionar este riesgo, tenga cuidado al conceder permisos a las personas que pueden crear y gestionar las versiones de las plantillas de inicialización.

ec2:CreateLaunchTemplateVersion

Para crear una nueva versión de una plantilla de inicialización, la entidad principal debe tener el permiso `ec2:CreateLaunchTemplateVersion` para la plantilla de inicialización en una política de IAM.

Por ejemplo, la siguiente declaración de política de IAM otorga a la entidad principal permiso para crear las versiones de plantillas de inicialización solo si la versión usa la etiqueta especificada (*`environment`*=*`production`*). Como alternativa, puede especificar uno o varios ARN de plantilla de inicialización, o puede especificar un valor `Resource` de `"*"` sin el elemento `Condition` que permite a la entidad principal crear versiones de cualquier plantilla de inicialización de la cuenta.

```
{
    "Sid": "IAMPolicyForCreatingLaunchTemplateVersions",
    "Action": "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:ResourceTag/environment": "production"
        }
    }
}
```

ec2:DeleteLaunchTemplateVersion

> **Important**
>
> Como siempre, debe tener precaución al dar permiso a las entidades principales para eliminar un recurso. Eliminar una versión de plantilla de inicialización puede provocar un error en un recurso de AWS que se base en la versión de plantilla de inicialización.

Para eliminar una versión de una plantilla de inicialización, la entidad principal debe tener el permiso `ec2:DeleteLaunchTemplateVersion` para la plantilla de inicialización en una política de IAM.

Por ejemplo, la siguiente declaración de política de IAM otorga a la entidad principal permiso para eliminar las versiones de plantillas de inicialización solo si la versión usa la etiqueta especificada (*`environment`*=*`production`*). Como alternativa, puede especificar uno o varios ARN de plantilla de inicialización, o puede especificar un valor `Resource` de `"*"` sin el elemento `Condition` que permite a la entidad principal eliminar versiones de cualquier plantilla de inicialización de la cuenta.

```
{
    "Sid": "IAMPolicyForDeletingLaunchTemplateVersions",
    "Action": "ec2:DeleteLaunchTemplateVersion",
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:ResourceTag/environment": "production"
        }
    }
}
```

ec2:ModifyLaunchTemplate

Para cambiar la versión `Default` asociada a una plantilla de inicialización, la entidad principal debe tener el permiso `ec2:ModifyLaunchTemplate` para la plantilla de inicialización en una política de IAM.

Por ejemplo, la siguiente declaración de política de IAM otorga a la entidad principal permiso para modificar plantillas de inicialización solo si la plantilla de inicialización usa la etiqueta especificada (*`environment`*=*`production`*). Como alternativa, puede especificar uno o varios ARN de plantilla

de inicialización, o puede especificar un valor `Resource` de `"*"` sin el elemento `Condition` que permite a la entidad principal modificar cualquier plantilla de inicialización de la cuenta.

```
{
    "Sid": "IAMPolicyForModifyingLaunchTemplates",
    "Action": "ec2:ModifyLaunchTemplate",
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:ResourceTag/environment": "production"
        }
    }
}
```

Controle el acceso a las etiquetas de las plantillas de inicialización

Puede utilizar claves de condición para limitar los permisos de etiquetado cuando el recurso es una plantilla de inicialización. Por ejemplo, la siguiente política de IAM permite eliminar solo la etiqueta con la clave *temporary* de las plantillas de inicialización de la cuenta y región especificadas.

```
{
    "Sid": "IAMPolicyForDeletingTagsOnLaunchTemplates",
    "Action": "ec2:DeleteTags",
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:launch-template/*",
    "Condition": {
        "ForAllValues:StringEquals": {
            "aws:TagKeys": ["temporary"]
        }
    }
}
```

Para obtener más información sobre las condiciones, claves que puede utilizar para controlar las etiquetas, y las claves y los valores que se pueden aplicar a los recursos de Amazon EC2, consulte Controlar el acceso a etiquetas específicas.

Uso de plantillas de inicialización de Amazon EC2 para controlar la inicialización de instancias de Amazon EC2

Puede controlar la configuración de sus instancias de Amazon EC2 al especificar que los usuarios solo puedan iniciar instancias si usan una plantilla de inicialización y que solo puedan usar una plantilla de inicialización específica. También puede controlar quién puede crear, modificar, describir y eliminar plantillas de inicialización y versiones de las mismas.

Usar plantillas de inicialización para controlar los parámetros de inicialización

Una plantilla de inicialización puede contener algunos o todos los parámetros necesarios para configurar una instancia en la inicialización. No obstante, cuando se inicializa una instancia con una plantilla de inicialización, podrá anular parámetros especificados en dicha plantilla. También puede especificar parámetros adicionales que no están en la plantilla de inicialización.

> **Note**
>
> Durante la inicialización, no podrá eliminar parámetros de plantillas de inicialización (por ejemplo, no puede especificar un valor “null” en el parámetro). Para eliminar un parámetro, cree una nueva versión de la plantilla de inicialización sin el parámetro y úsela para iniciar la instancia.

Para inicializar instancias, los usuarios deben tener permiso de uso para la acción `ec2:RunInstances`. Los usuarios también deben disponer de permisos para crear o utilizar los recursos creados con la instancia o asociados a ella. Puede utilizar permisos de nivel de recurso para la acción `ec2:RunInstances` para controlar los parámetros de inicialización que pueden especificar los usuarios. También puede conceder permisos a los usuarios para iniciar una instancia con una plantilla de inicialización. Esto le permite administrar parámetros de inicialización en una plantilla de inicialización en lugar de en una política de IAM y usar una plantilla de inicialización como vehículo de autorización para iniciar instancias. Por ejemplo, puede especificar que los usuarios pueden iniciar instancias únicamente mediante una plantilla de inicialización y que solo deben usar una plantilla de inicialización específica. También puede controlar los parámetros de inicialización que los usuarios pueden omitir en la plantilla de inicialización. Para ver ejemplos de políticas, consulte Plantillas de lanzamiento.

Controlar el uso de las plantillas de inicialización

De forma predeterminada, los usuarios no tienen permisos para trabajar con plantillas de inicialización. Puede crear una política que conceda a los usuarios permisos para crear, modificar, describir y eliminar plantillas de inicialización y versiones de plantillas de inicialización. También puede aplicar permisos de nivel de recursos a algunas acciones de plantillas de inicialización para controlar la capacidad de un usuario de emplear recursos específicos en esas acciones. Para obtener más información, consulte los siguientes ejemplos de política: Ejemplo: Trabajar con plantillas de lanzamiento.

Sea precavido a la hora de conceder permisos a los usuarios para utilizar las acciones `ec2:CreateLaunchTemplate` y `ec2:CreateLaunchTemplateVersion`. No podrá usar los permisos de nivel de recursos para controlar qué recursos pueden especificar los usuarios en la plantilla de inicialización. Para restringir los recursos que se usan para iniciar una instancia, asegúrese de conceder permisos para crear plantillas de inicialización y versiones de las mismas solo a los administradores adecuados.

Problemas de seguridad importantes al utilizar plantillas de inicialización con flota de EC2 o Flota de spot

> **Note**
>
> La flota de spot utiliza una API heredada sin inversión planificada. Recomendamos utilizar la flota de EC2 o un grupo de escalado automático en su lugar. Para obtener más información, consulte ¿Cuál es el mejor método de flota que se puede utilizar?.

Para usar plantillas de inicialización, debe conceder permisos a los usuarios para crear, modificar, describir y eliminar plantillas de inicialización y versiones de plantillas de inicialización. Puede controlar quién puede crear plantillas de inicialización y iniciar versiones de plantillas al controlar el acceso a las acciones `ec2:CreateLaunchTemplate` y `ec2:CreateLaunchTemplateVersion`. También puede controlar el acceso a la acción `ec2:ModifyLaunchTemplate` para controlar quién puede modificar las plantillas de inicialización.

> **Important**
>
> Si una flota de EC2 o Flota de spot está configurada para utilizar la versión de la plantilla de inicialización más reciente o predeterminada, la flota no sabrá si la más reciente o la

predeterminada se modificaron posteriormente para que apunten a una versión diferente de la plantilla de inicialización. Cuando se utiliza una versión diferente de la plantilla de inicialización para la versión más reciente o la predeterminada, Amazon EC2 no vuelve a comprobar los permisos para completar las acciones al iniciar nuevas instancias a fin de cumplir con la capacidad de destino de la flota. Esta es una consideración importante al conceder permisos a quién puede crear y administrar las versiones de la plantilla de inicialización; en particular, la acción `ec2:ModifyLaunchTemplate` que permite al usuario cambiar la versión de la plantilla de inicialización predeterminada.

Al conceder permiso a un usuario para utilizar las acciones de EC2 para las API de la plantilla de inicialización, también se concede el permiso `iam:PassRole` al usuario si crea o actualiza una flota de EC2 o una Flota de spot para que apunte a una versión diferente de la plantilla de inicialización que contenga un perfil de instancia (un contenedor para un rol de IAM). Esto significa que un usuario puede actualizar una plantilla de inicialización para transferir un rol de IAM a una instancia, incluso si no tiene el permiso `iam:PassRole`. Para obtener más información y una política de IAM de ejemplo, consulte Uso de un rol de IAM para conceder permisos a aplicaciones que se ejecutan en instancias de Amazon EC2 en la Guía del usuario de IAM.

Para obtener más información, consulte Controlar el uso de las plantillas de inicialización y Ejemplo: Trabajar con plantillas de lanzamiento.

Creación de una plantilla de inicialización de Amazon EC2

Puede crear una plantilla de inicialización de Amazon EC2 al especificar sus propios valores para los parámetros de configuración de la instancia o al obtener los valores de una plantilla de inicialización o de una instancia de Amazon EC2 existente.

No necesita especificar un valor para cada parámetro de la plantilla de inicialización; solo necesita especificar un parámetro de configuración de instancia para crear una plantilla de inicialización. Para indicar los parámetros que decida no especificar, seleccione No incluir en la plantilla de lanzamiento cuando use la consola. Cuando use una herramienta de línea de comandos, no incluya los parámetros para indicar que ha decidido no especificarlos en la plantilla de inicialización.

Si desea especificar una AMI en la plantilla de inicialización, puede seleccionar una AMI o especificar un parámetro de Systems Manager que apunte a una AMI al inicializar la instancia.

Cuando se inicializa una instancia con una plantilla de inicialización, los valores especificados en la plantilla de inicialización se utilizan para configurar los parámetros de instancia correspondientes. Si

no se especifica ningún valor en la plantilla de inicialización, se usará el valor predeterminado para el parámetro de instancia correspondiente.

Tareas

- Creación de una plantilla de inicialización con la especificación de parámetros
- Crear una plantilla de inicialización a partir de una existente
- Crear una plantilla de inicialización a partir de una instancia
- Uso de un parámetro de Systems Manager en lugar de un ID de AMI

Creación de una plantilla de inicialización con la especificación de parámetros

Para crear una plantilla de inicialización, debe especificar el nombre y al menos un parámetro de configuración de instancia.

Para obtener una descripción de cada parámetro, consulte Referencia de parámetros de configuración de instancias de Amazon EC2.

Console

Para crear una plantilla de lanzamiento

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Launch Templates (Plantillas de inicialización) y, a continuación, Create launch template (Crear plantilla de inicialización).
3. En Nombre y descripción de la plantilla de lanzamiento, haga lo siguiente:
   a. En Nombre de plantilla de inicialización, introduzca un nombre descriptivo para la plantilla.
   b. En Template version description (Descripción de la versión de plantilla), ingrese una breve descripción para esta versión de la plantilla de inicialización.
   c. Para etiquetar la plantilla de inicialización durante la creación, expanda Etiquetas de la plantilla, elija Agregar etiqueta y, a continuación, introduzca un par de clave y valor de la etiqueta. Elija Agregar nueva etiqueta para cada etiqueta adicional.

> **Note**
>
> Para etiquetar los recursos que se crean cuando se inicia una instancia, debe especificar las etiquetas en Resource tags (Etiquetas de recursos). Para obtener más información, consulte el paso 9 de este procedimiento.

4. En Application and OS Images (Amazon Machine Image), puede mantener seleccionada la opción No incluir en la plantilla de lanzamiento, o bien elegir el sistema operativo (SO) de la instancia y, a continuación, seleccionar una AMI. De forma alternativa, puede especificar un parámetro de Systems Manager en lugar de especificar una AMI. Para obtener más información, consulte Uso de un parámetro de Systems Manager en lugar de un ID de AMI.

   Una AMI es una plantilla que contiene el sistema operativo y el software necesarios para inicializar una instancia.

5. En Tipo de instancia, puede mantener seleccionada la opción No incluir en la plantilla de lanzamiento, seleccionar un tipo de instancia o especificar los atributos y permitir que Amazon EC2 identifique los tipos de instancia con esos atributos.

   > **Note**
   >
   > La especificación de atributos de instancia solo se admite cuando los grupos de escalado automático, la flota de EC2 y la flota de spot usan la plantilla de inicialización para iniciar instancias. Para obtener más información, consulte Create mixed instances group using attribute-based instance type selection y Especifique atributos para la selección del tipo de instancia para la flota de EC2 o flota de spot. Si planea usar la plantilla de inicialización en el asistente de inicialización de instancias o con la API RunInstances, no podrá especificar ningún atributo de tipo de instancia.

   El tipo de instancia determina la configuración de hardware (capacidad de CPU, memoria, almacenamiento y capacidad de red) y el tamaño de la computadora host que se usa para una instancia.

   Si no está seguro del tipo de instancia que debe elegir, puede hacer lo siguiente:

- Elija Comparar tipos de instancias para comparar distintos tipos de instancia mediante los siguientes atributos: número de vCPU, arquitectura, cantidad de memoria (GiB), cantidad de almacenamiento (GB), tipo de almacenamiento y rendimiento de red.
- Elija Obtener asesoramiento para obtener orientación y sugerencias sobre tipos de instancias en el buscador de tipos de instancias de EC2. Para obtener más información, consulte Obtención de recomendaciones del buscador de tipos de instancias de EC2.

> **Note**
>
> En función de la fecha de creación de su cuenta, es posible que sea apto para usar Amazon EC2 con el nivel gratuito.
> Si creó la Cuenta de AWS antes del 15 de julio de 2025 y esta tiene menos de 12 meses de antigüedad, puede utilizar Amazon EC2 con el nivel gratuito si selecciona el tipo de instancia t2.micro (o el tipo de instancia t3.micro en regiones en las que t2.micro no esté disponible). Tenga en cuenta que cuando inicializa una instancia t3.micro, se establece de forma predeterminada en el modo Ilimitado, lo que puede generar cargos adicionales en función del uso de la CPU. Si un tipo de instancia se puede usar con el nivel gratuito, tiene la etiqueta Elegible para el nivel gratuito.
> Si creó la Cuenta de AWS a partir del 15 de julio de 2025, puede usar los tipos de instancias t3.micro, t3.small, t4g.micro, t4g.small, c7i-flex.large y m7i-flex.large durante 6 meses o hasta que agote sus créditos.
> Para obtener más información, consulte Beneficios del nivel gratuito antes y después del 15 de julio de 2025.

6. En Par de claves (inicio de sesión), para Nombre del par de claves, mantenga seleccionada la opción No incluir en la plantilla de lanzamiento, elija un par de claves existente o cree uno nuevo.
7. En Configuración de red, puede mantener seleccionada la opción No incluir en la plantilla de lanzamiento o puede especificar valores para las distintas opciones de red.
8. En Configurar almacenamiento, si especificó una AMI en la plantilla de inicialización, la AMI incluirá uno o varios volúmenes de almacenamiento, incluido el volumen raíz (Volumen 1 [raíz AMI]). De manera opcional, puede especificar volúmenes adicionales para asociar a la instancia. Para agregar un nuevo volumen, elija Add new volume (Agregar nuevo volumen).

9. En Etiquetas de recursos, para etiquetar los recursos que se crean cuando se inicia una instancia, elija Agregar etiqueta y, a continuación, introduzca un par de clave y valor de la etiqueta. En Resource types (Tipos de recursos), especifique los recursos que se van a etiquetar durante la creación. Puede especificar la misma etiqueta para todos los recursos o especificar etiquetas diferentes para distintos recursos. Elija Add tag (Agregar etiqueta) para cada etiqueta adicional.

   Puede especificar etiquetas para los siguientes recursos que se crean cuando se utiliza una plantilla de inicialización:

   - instancias
   - Volúmenes
   - Elastic Graphics
   - Solicitudes de instancia de spot
   - Interfaces de red

   > **Note**
   >
   > Para etiquetar la plantilla de inicio en sí, debe especificar las etiquetas en Template tags (Etiquetas de plantilla). Para obtener más información, consulte el paso 3 de este procedimiento.

10. En Detalles avanzados, expanda la sección para ver los campos y, de manera opcional, especificar parámetros adicionales para su instancia.
11. Utilice el panel Resumen para revisar la configuración de la plantilla de inicialización. Puede ir a cualquier sección seleccionando su enlace y, a continuación, realizar los cambios necesarios.
12. Cuando esté listo para crear su plantilla de inicialización, elija Create launch template (Crear plantilla de inicialización).

AWS CLI

Para crear una plantilla de lanzamiento

Use el comando create-launch-template.

```
aws ec2 create-launch-template \
```

```
    --launch-template-name TemplateForWebServer \
    --version-description WebVersion1 \
    --tag-specifications 'ResourceType=launch-
template,Tags=[{Key=purpose,Value=production}]' \
    --launch-template-data file://template-data.json
```

A continuación se muestra un ejemplo JSON que especifica los datos de la plantilla de inicialización para la configuración de la instancia. Guarde el JSON en un archivo e inclúyalo en el parámetro `--launch-template-data`, tal y como se muestra en el comando de ejemplo.

```
{
    "NetworkInterfaces": [{
        "AssociatePublicIpAddress": true,
        "DeviceIndex": 0,
        "Ipv6AddressCount": 1,
        "SubnetId": "subnet-0abcdef1234567890"
    }],
    "ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
    "InstanceType": "r5.4xlarge",
    "TagSpecifications": [{
        "ResourceType": "instance",
        "Tags": [{
            "Key":"Name",
            "Value":"webserver"
        }]
    }],
    "CpuOptions": {
        "CoreCount":4,
        "ThreadsPerCore":2
    }
}
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "LaunchTemplate": {
        "LatestVersionNumber": 1,
        "LaunchTemplateId": "lt-01238c059e3466abc",
        "LaunchTemplateName": "TemplateForWebServer",
        "DefaultVersionNumber": 1,
        "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:root",
        "CreateTime": "2017-11-27T09:13:24.000Z"
```

```
    }
}
```

PowerShell

Para crear una plantilla de lanzamiento

Utilice el cmdlet New-EC2LaunchTemplate.

```
$launchTemplateData = [Amazon.EC2.Model.RequestLaunchTemplateData]@{
    ImageId = 'ami-0abcdef1234567890'
    InstanceType = 'r5.4xlarge'
    NetworkInterfaces = @(

 [Amazon.EC2.Model.LaunchTemplateInstanceNetworkInterfaceSpecificationRequest]@{
            AssociatePublicIpAddress = $true
            DeviceIndex = 0
            Ipv6AddressCount = 1
            SubnetId = 'subnet-0abcdef1234567890'
        }
    )
    TagSpecifications = @(
        [Amazon.EC2.Model.LaunchTemplateTagSpecificationRequest]@{
            ResourceType = 'instance'
            Tags = [Amazon.EC2.Model.Tag]@{
                Key = 'Name'
                Value = 'webserver'
            }
        }
    )
    CpuOptions = [Amazon.EC2.Model.LaunchTemplateCpuOptionsRequest]@{
        CoreCount = 4
        ThreadsPerCore = 2
    }
}
$tagSpecificationData = [Amazon.EC2.Model.TagSpecification]@{
    ResourceType = 'launch-template'
    Tags = [Amazon.EC2.Model.Tag]@{
        Key = 'purpose'
        Value = 'production'
    }
}
New-EC2LaunchTemplate -LaunchTemplateName 'TemplateForWebServer' `
    -VersionDescription 'WebVersion1' `
```

```
    -LaunchTemplateData $launchTemplateData `
    -TagSpecification $tagSpecificationData
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
CreatedBy            : arn:aws:iam::123456789012:root
CreateTime           : 9/19/2023 16:57:55
DefaultVersionNumber : 1
LatestVersionNumber  : 1
LaunchTemplateId     : lt-01238c059eEXAMPLE
LaunchTemplateName   : TemplateForWebServer
Tags                 : {purpose}
```

Crear una plantilla de inicialización a partir de una existente

Puede clonar una plantilla de inicialización existente y luego ajustar los parámetros para crear una nueva plantilla de inicialización. Sin embargo, solo podrá realizar esta acción cuando use la consola de Amazon EC2. La AWS CLI no admite la duplicación de plantillas. Para obtener una descripción de cada parámetro, consulte Referencia de parámetros de configuración de instancias de Amazon EC2.

Console

Para crear una plantilla de inicialización a partir de una existente

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Launch Templates (Plantillas de inicialización) y, a continuación, Create launch template (Crear plantilla de inicialización).
3. En Nombre de plantilla de inicialización, introduzca un nombre descriptivo para la plantilla.
4. En Template version description (Descripción de la versión de plantilla), ingrese una breve descripción para esta versión de la plantilla de inicialización.
5. Para etiquetar la plantilla de inicialización durante la creación, expanda Etiquetas de la plantilla, elija Agregar etiqueta y, a continuación, introduzca un par de clave y valor de la etiqueta.
6. Expanda Plantilla de origen y para Nombre de la plantilla de inicialización, elija una plantilla de inicialización en la que basar la nueva plantilla de inicialización.
7. En Source template version (Versión de la plantilla de origen), elija la versión de la plantilla de inicialización en la que desea basar la plantilla nueva.

8. Ajuste los parámetros de inicialización según sea necesario y elija Create launch template (Crear plantilla de inicialización).

Crear una plantilla de inicialización a partir de una instancia

Puede duplicar los parámetros de una instancia de Amazon EC2 existente y luego ajustar los parámetros para crear una plantilla de inicialización. Para obtener una descripción de cada parámetro, consulte Referencia de parámetros de configuración de instancias de Amazon EC2.

Console

Para crear una plantilla de inicialización a partir de una instancia

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione la instancia y elija Acciones, Imagen y plantillas, Crear plantilla a partir de una instancia.
4. Proporcione un nombre, descripción, etiquetas y ajuste los parámetros de inicialización según sea necesario.

> **Note**
>
> Cuando cree una plantilla de inicialización desde una instancia, las direcciones IP y los ID de la interfaz de red de la instancia no estarán incluidos en la plantilla.

5. Elija Create launch template (Crear plantilla de inicialización).

AWS CLI

Puede utilizar la AWS CLI para crear una plantilla de inicialización a partir de una instancia existente obteniendo primero los datos de la plantilla de inicialización de una instancia y, a continuación, creando una plantilla de inicialización con los datos de la plantilla de inicialización.

Para obtener los datos de la plantilla de inicialización a partir de una instancia

- Utilice el comando get-launch-template-data y especifique el ID de la instancia. Puede usar la salida como base para crear una nueva plantilla de inicialización o una versión. De forma predeterminada, la salida incluye un objeto de nivel superior `LaunchTemplateData`, que no

puede especificarse en los datos de su plantilla de inicialización. Utilice la opción `--query` para excluir este objeto.

```
aws ec2 get-launch-template-data \
    --instance-id i-0123d646e8048babc \
    --query "LaunchTemplateData"
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
    {
        "Monitoring": {},
        "ImageId": "ami-8c1be5f6",
        "BlockDeviceMappings": [
            {
                "DeviceName": "/dev/xvda",
                "Ebs": {
                    "DeleteOnTermination": true
                }
            }
        ],
        "EbsOptimized": false,
        "Placement": {
            "Tenancy": "default",
            "GroupName": "",
            "AvailabilityZone": "us-east-1a"
        },
        "InstanceType": "t2.micro",
        "NetworkInterfaces": [
            {
                "Description": "",
                "NetworkInterfaceId": "eni-35306abc",
                "PrivateIpAddresses": [
                    {
                        "Primary": true,
                        "PrivateIpAddress": "10.0.0.72"
                    }
                ],
                "SubnetId": "subnet-7b16de0c",
                "Groups": [
                    "sg-7c227019"
                ],
                "Ipv6Addresses": [
```

```
                    {
                        "Ipv6Address": "2001:db8:1234:1a00::123"
                    }
                ],
                "PrivateIpAddress": "10.0.0.72"
            }
        ]
    }
```

Puede escribir la salida directamente en un archivo; por ejemplo:

```
aws ec2 get-launch-template-data \
    --instance-id i-0123d646e8048babc \
    --query "LaunchTemplateData" >> instance-data.json
```

Para crear una plantilla de inicialización con datos de plantilla de inicialización

- Utilice el comando create-launch-template para crear una plantilla de inicialización utilizando el resultado del procedimiento anterior. Para obtener más información acerca de cómo crear una plantilla de inicialización mediante la AWS CLI, consulte Creación de una plantilla de inicialización con la especificación de parámetros.


Uso de un parámetro de Systems Manager en lugar de un ID de AMI

En lugar de especificar un ID de AMI en las plantillas de inicialización, puede especificar un parámetro AWS Systems Manager. Si el ID de AMI cambia, puede actualizar el ID de AMI en un lugar actualizando el parámetro de Systems Manager en el almacén de parámetros de Systems Manager. Los parámetros también se pueden compartir con otros Cuentas de AWS. Puede almacenar y administrar de forma centralizada los parámetros de la AMI en una cuenta y compartirlos con todas las otras que necesiten hacer referencia a ellos. Mediante el uso de un parámetro de Systems Manager, todas las plantillas de inicialización se pueden actualizar en una sola acción.

Un parámetro de Systems Manager es un par clave-valor definido por el usuario que crea en el almacén de parámetros de AWS Systems Manager. El almacén de parámetros proporciona una base central para almacenar los valores de configuración de la aplicación.

En el siguiente diagrama, el parámetro `golden-ami` se asigna primero a la AMI original `ami-aabbccddeeffgghhi` en el almacén de parámetros. En la plantilla de inicialización, el valor del ID

de AMI es `golden-ami`. Cuando se inicia una instancia con esta plantilla de inicialización, el ID de AMI se transforma en `ami-aabbccddeeffgghhi`. Posteriormente, la AMI se actualiza, lo que da como resultado un nuevo ID de AMI. En el almacén de parámetros, el parámetro `golden-ami` se asigna al nuevo `ami-00112233445566778`. La plantilla de inicialización permanece sin cambios. Cuando se inicia una instancia con esta plantilla de inicialización, el ID de AMI se convierte en el nuevo `ami-00112233445566778`.



Formato de parámetros de Systems Manager para identificadores de AMI

Las plantillas de inicialización requieren que los parámetros de Systems Manager definidos por el usuario sigan el siguiente formato cuando se usen en lugar de un ID de AMI:

- Tipo de parámetro: `String`
- Tipo de datos de parámetros: `aws:ec2:image`: esto garantiza que el almacén de parámetros valide que el valor ingresado tenga el formato adecuado para un ID de AMI.

Para obtener más información sobre cómo crear un parámetro válido para un ID de AMI, consulte Creación de parámetros de Systems Manager en la Guía del usuario de AWS Systems Manager.

Formato de parámetros de Systems Manager en plantillas de inicialización

Para utilizar un parámetro de Systems Manager en lugar de un ID de AMI en una plantilla de inicialización, debe utilizar uno de los siguientes formatos al especificar el parámetro en la plantilla de inicialización:

Para hacer referencia a un parámetro público:

- `resolve:ssm:public-parameter`

Para hacer referencia a un parámetro almacenado en la misma cuenta:

- `resolve:ssm:parameter-name`
- `resolve:ssm:parameter-name:version-number`: el número de versión en sí mismo es una etiqueta por defecto
- `resolve:ssm:parameter-name:label`

Para hacer referencia a un parámetro compartido desde otra Cuenta de AWS:

- `resolve:ssm:parameter-ARN`
- `resolve:ssm:parameter-ARN:version-number`
- `resolve:ssm:parameter-ARN:label`

Versiones de parámetros

Los parámetros de Systems Manager son recursos versionados. Al actualizar un parámetro, se crean versiones nuevas y sucesivas del parámetro. Systems Manager admite etiquetas de parámetros que se pueden asignar a versiones específicas de un parámetro.

Por ejemplo, el parámetro `golden-ami` puede tener tres versiones: `1`, `2`, y `3`. Puede crear una etiqueta de parámetro `beta` que se asigne a la versión `2` y una etiqueta de parámetro `prod` que se asigne a la versión`3`.

En una plantilla de inicialización, puede especificar la versión 3 del parámetro `golden-ami` mediante uno de los siguientes formatos:

- `resolve:ssm:golden-ami:3`
- `resolve:ssm:golden-ami:prod`

La especificación de la versión o la etiqueta es opcional. Cuando no se especifica ninguna versión ni etiqueta, se utiliza la última versión del parámetro.

Especificación de un parámetro de Systems Manager en una plantilla de inicialización

Puede especificar un parámetro de Systems Manager en una plantilla de inicialización en lugar de un ID de AMI al crear una plantilla de inicialización o una nueva versión de una plantilla de inicialización.

Console

Especificación de un parámetro de Systems Manager en una plantilla de inicialización

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Launch Templates (Plantillas de inicialización) y, a continuación, Create launch template (Crear plantilla de inicialización).
3. En Launch template name (Nombre de plantilla de inicialización), introduzca un nombre descriptivo para la plantilla.
4. En Application and OS Images (Imagen de máquina de Amazon) (Imágenes de aplicaciones y sistema operativo [imagen de máquina de Amazon]), elija Browse more AMIs (Buscar más AMI).
5. Elija el botón de flecha situado a la derecha de la barra de búsqueda y luego elija Especificar valor personalizado/parámetro de Systems Manager.
6. En el cuadro de diálogo Especificar valor personalizado o parámetro de Systems Manager, haga lo siguiente:

   a. Para el ID de AMI o la cadena de parámetros de Systems Manager, introduzca el nombre del parámetro de Systems Manager mediante uno de los siguientes formatos:

      Para hacer referencia a un parámetro público:

      - **resolve:ssm:*public-parameter***

      Para hacer referencia a un parámetro almacenado en la misma cuenta:

      - **resolve:ssm:*parameter-name***
      - **resolve:ssm:*parameter-name*:*version-number***
      - **resolve:ssm:*parameter-name*:*label***

      Para hacer referencia a un parámetro compartido desde otra Cuenta de AWS:

      - **resolve:ssm:*parameter-ARN***
      - **resolve:ssm:*parameter-ARN*:*version-number***
      - **resolve:ssm:*parameter-ARN*:*label***

   b. Seleccione Save.

7. Especifique cualquier otro parámetro de la plantilla de inicialización según sea necesario y, a continuación, seleccione Crear plantilla de inicialización.

Para obtener más información, consulte Creación de una plantilla de inicialización con la especificación de parámetros.

AWS CLI

Especificación de un parámetro de Systems Manager en una plantilla de inicialización

- Utilice el comando create-launch-template (crear una plantilla de inicialización) para crear la plantilla de inicialización. Para especificar la AMI que se va a utilizar, introduzca el nombre del parámetro de Systems Manager con uno de los siguientes formatos:

  Para hacer referencia a un parámetro público:

  - **resolve:ssm:*public-parameter***

  Para hacer referencia a un parámetro almacenado en la misma cuenta:

  - **resolve:ssm:*parameter-name***
  - **resolve:ssm:*parameter-name*:*version-number***
  - **resolve:ssm:*parameter-name*:*label***

  Para hacer referencia a un parámetro compartido desde otra Cuenta de AWS:

  - **resolve:ssm:*parameter-ARN***
  - **resolve:ssm:*parameter-ARN*:*version-number***
  - **resolve:ssm:*parameter-ARN*:*label***

  En el siguiente ejemplo se crea una plantilla de inicialización que especifica lo siguiente:

  - Un nombre para la plantilla de inicialización (*TemplateForWebServer*)
  - Una etiqueta para la plantilla de inicialización (*purpose*=*production*)
  - Los datos de la configuración de la instancia, especificados en un archivo JSON:
    - La AMI que se va a utilizar (`resolve:ssm:`*golden-ami*)
    - El tipo de instancia que va a iniciar (*m5.4xlarge*)

- Una etiqueta para la instancia (*Name*=*webserver*)

```
aws ec2 create-launch-template \
    --launch-template-name TemplateForWebServer \
    --tag-specifications 'ResourceType=launch-
template,Tags=[{Key=purpose,Value=production}]' \
    --launch-template-data file://template-data.json
```

A continuación se muestra un archivo JSON de ejemplo que contiene los datos de la plantilla de inicialización de la configuración de la instancia. El valor de `ImageId` es el nombre del parámetro de Systems Manager, introducido en el formato requerido `resolve:ssm:golden-ami`.

```
{"LaunchTemplateData": {
    "ImageId": "resolve:ssm:golden-ami",
    "InstanceType": "m5.4xlarge",
    "TagSpecifications": [{
        "ResourceType": "instance",
        "Tags": [{
            "Key":"Name",
            "Value":"webserver"
        }]
    }]
  }
}
```

Verificación de que la plantilla de inicialización tenga el ID de AMI correcto

Cómo convertir el parámetro de Systems Manager en el ID de AMI real

Utilice el comando describe-launch-template-versions e incluya el parámetro `--resolve-alias`.

```
aws ec2 describe-launch-template-versions \
    --launch-template-name my-launch-template \
    --versions $Default \
    --resolve-alias
```

La respuesta incluye el ID de AMI para el `ImageId`. En este ejemplo, cuando se inicializa una instancia utilizando esta plantilla de inicialización, el ID de AMI se resuelve como `ami-0ac394d6a3example`.

```
{
    "LaunchTemplateVersions": [
        {
            "LaunchTemplateId": "lt-089c023a30example",
            "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
            "VersionNumber": 1,
            "CreateTime": "2022-12-28T19:52:27.000Z",
            "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:user/Bob",
            "DefaultVersion": true,
            "LaunchTemplateData": {
                "ImageId": "ami-0ac394d6a3example",
                "InstanceType": "t3.micro",
            }
        }
    ]
}
```

Recursos relacionados

Para obtener más información sobre cómo trabajar con parámetros de Systems Manager, consulte los siguientes materiales de referencia en la documentación de Systems Manager.

- Para obtener información sobre cómo buscar los parámetros públicos de la AMI compatibles con Amazon EC2, consulte Calling AMI public parameters.
- Para obtener información sobre cómo compartir parámetros con otras cuentas de AWS o a través de AWS Organizations, consulte Working with shared parameters.
- Para obtener información sobre la supervisión para controlar si los parámetros se crearon correctamente, consulte Native parameter support for Amazon Machine Image IDs.

Limitaciones

- Solo las flotas de EC2 de tipo `instant` admiten el uso de una plantilla de inicialización que tenga un parámetro de Systems Manager especificado en lugar de un ID de AMI.
- Las flotas de EC2 de tipo `maintain` y `request`, y las flotas de spot no admiten el uso de una plantilla de inicialización que tenga un parámetro de Systems Manager especificado en lugar de un

ID de AMI. Para las flotas de EC2 de tipo `maintain` y `request`, y las flotas de spot, si especifica una AMI en la plantilla de inicialización, debe especificar el ID de AMI.

- Si utiliza la selección de la instancia basada en atributos en su flota de EC2, no puede especificar un parámetro de Systems Manager en lugar de un ID de AMI. Cuando utilice la selección de la instancia basada en atributos, debe especificar el ID de AMI.
- Amazon EC2 Auto Scaling ofrece otras restricciones. Para obtener más información, consulte Use AWS Systems Manager parameters instead of AMI IDs in launch templates en la Guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling.

Modificar una plantilla de inicialización (administrar versiones de plantillas de inicialización)

Las plantillas de inicialización son inmutables; después de crear una plantilla de inicialización, no podrá modificarla. En cambio, puede crear una nueva versión de la plantilla de inicialización que incluya los cambios que necesite.

Puede crear diferentes versiones de una plantilla de inicialización, definir la versión predeterminada, describir una versión de plantilla de inicialización y eliminar las versiones que ya no necesite.

Tareas

- Crear una versión de plantilla de inicialización
- Establecer la versión de la plantilla de inicialización predeterminada
- Describir una versión de una plantilla de inicialización

Crear una versión de plantilla de inicialización

Al crear una versión de una plantilla de inicialización, puede especificar parámetros nuevos o usar una versión que ya esté disponible como base para la nueva. Para obtener una descripción de cada parámetro, consulte Referencia de parámetros de configuración de instancias de Amazon EC2.

Console

Para crear una versión de plantilla de inicialización

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Launch Templates (Plantillas de inicialización).

3. Seleccione una plantilla de inicialización y, a continuación, elija Acciones, Modificar plantilla (Crear nueva versión).
4. En Template version description (Descripción de la versión de plantilla), escriba una descripción para esta versión de la plantilla de inicialización.
5. (Opcional) Expanda la Source template (Plantilla de origen) y seleccione una versión de la plantilla de inicialización para utilizarla como base para la nueva versión de la plantilla de inicialización. La nueva versión de plantilla de inicialización hereda los parámetros de inicialización de esta versión de plantilla de inicialización.
6. Modifique los parámetros de inicialización según sea necesario.
7. Elija Crear plantilla de inicialización.

AWS CLI

Para crear una versión de plantilla de inicialización

Utilice el comando create-launch-template-version. Puede especificar una versión de origen en la que basar la nueva. La nueva versión hereda los parámetros de inicialización de esta versión, pero puede invalidarlos con `--launch-template-data`. En el siguiente ejemplo, se crea una nueva versión basada en la versión 1 de la plantilla de inicialización y se especifica un ID de AMI diferente.

```
aws ec2 create-launch-template-version \
    --launch-template-id lt-0abcd290751193123 \
    --version-description WebVersion2 \
    --source-version 1 \
    --launch-template-data "ImageId=ami-0abcdef1234567890"
```

PowerShell

Para crear una versión de plantilla de inicialización

Utilice el cmdlet New-EC2LaunchTemplateVersion. Puede especificar una versión de origen en la que basar la nueva. La nueva versión hereda los parámetros de inicialización de esta versión, pero puede invalidarlos con `LaunchTemplateData`. En el siguiente ejemplo, se crea una nueva versión basada en la versión 1 de la plantilla de inicialización y se especifica un ID de AMI diferente.

```
New-EC2LaunchTemplateVersion `
    -LaunchTemplateId lt-0abcd290751193123 `
```

```
    -VersionDescription WebVersion2 `
    -SourceVersion 1 `
    -LaunchTemplateData (
        New-Object `
            -TypeName Amazon.EC2.Model.RequestLaunchTemplateData `
            -Property @{ImageId = 'ami-0abcdef1234567890'}
    )
```

Establecer la versión de la plantilla de inicialización predeterminada

Puede definir la versión predeterminada de una plantilla de inicialización. Si no especifica una versión al iniciar una instancia desde una plantilla de inicialización, se inicia con los parámetros de la versión predeterminada.

Console

Para establecer la versión de la plantilla de inicialización predeterminada

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Launch Templates (Plantillas de inicialización).
3. Seleccione la plantilla de inicialización que desee y elija Acciones, seguido de Establecer versión predeterminada.
4. En Template version (Versión de plantilla), seleccione el número de versión que desea establecer como versión predeterminada y elija Set as default version (Establecer como versión predeterminada).

AWS CLI

Para establecer la versión de la plantilla de inicialización predeterminada

Utilice el comando modify-launch-template.

```
aws ec2 modify-launch-template \
    --launch-template-id lt-0abcd290751193123 \
    --default-version 2
```

PowerShell

Para establecer la versión de la plantilla de inicialización predeterminada

Utilice el cmdlet Edit-EC2LaunchTemplate.

```
Edit-EC2LaunchTemplate `
    -LaunchTemplateId lt-0abcd290751193123 `
    -DefaultVersion 2
```

Describir una versión de una plantilla de inicialización

Con la consola, puede ver todas las versiones de la plantilla de inicialización seleccionada u obtener una lista de las plantillas de inicialización cuya versión más reciente o predeterminada coincida con un número de versión específico. Con la AWS CLI, puede describir todas las versiones, versiones individuales o un rango de versiones de una plantilla de inicialización especificada. También puede describir todas las versiones más recientes o todas las versiones predeterminadas de todas las plantillas de inicialización de su cuenta.

Console

Para describir una versión de una plantilla de inicialización

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Launch Templates (Plantillas de inicialización).
3. Puede ver una versión de una plantilla de inicialización específica u obtener una lista de las plantillas de inicialización cuya versión más reciente o predeterminada coincida con un número de versión específico.
   - Para ver una versión de una plantilla de inicialización: seleccione la plantilla de inicialización. En la pestaña Versiones, en Versión, seleccione una versión para ver sus detalles.
   - Para obtener una lista de todas las plantillas de inicialización cuya última versión coincida con un número de versión específico: en la barra de búsqueda, elija Última versión, y, a continuación, seleccione un número de versión.
   - Para obtener una lista de todas las plantillas de inicialización cuya última versión predeterminada coincida con un número de versión específico: en la barra de búsqueda, elija Versión predeterminada, y, a continuación, seleccione un número de versión.

AWS CLI

Para describir una versión de una plantilla de inicialización

Utilice el comando describe-launch-template-versions y especifique los números de versión. En el siguiente ejemplo, se especifican las versiones *1* y *3*.

```
aws ec2 describe-launch-template-versions \
    --launch-template-id lt-0abcd290751193123 \
    --versions 1 3
```

Para describir las versiones de la plantilla de inicialización más recientes y predeterminadas de la cuenta

Utilice el comando describe-launch-template-versions y especifique `$Latest`, `$Default` o ambos. Debe omitir el ID de la plantilla de inicialización y el nombre en la llamada. No puede especificar números de versión.

```
aws ec2 describe-launch-template-versions \
    --versions "$Latest,$Default"
```

PowerShell

Para describir una versión de una plantilla de inicialización

Utilice el cmdlet Get-EC2TemplateVersion y especifique los números de versión. En el siguiente ejemplo, se especifican las versiones *1* y *3*.

```
Get-EC2TemplateVersion `
    -LaunchTemplateId lt-0abcd290751193123 `
    -Version 1,3
```

Para describir las versiones de la plantilla de inicialización más recientes y predeterminadas de la cuenta

Use el cmdlet Get-EC2TemplateVersion y especifique `$Latest`, `$Default` o ambos. Debe omitir el ID de la plantilla de inicialización y el nombre en la llamada. No puede especificar números de versión.

```
Get-EC2TemplateVersion `
    -Version '$Latest','$Default'
```

Eliminación de una plantilla de inicialización o una versión de plantilla de inicialización

Si ya no necesita una plantillla de inicialización en concreto, puede eliminarla. Al eliminar una plantilla de inicialización, también se eliminan todas sus versiones. Si solo desea eliminar una versión específica de una plantilla de inicialización, puede hacerlo mientras conserva las demás versiones de la plantilla de inicialización.

La eliminación de una plantilla de inicialización o la versión de una plantilla de inicialización no afecta a las instancias que haya iniciado desde la plantilla de inicialización.

Eliminación de una plantilla de inicialización junto con todas sus versiones

Si ya no necesita una plantilla de inicialización, incluidas todas sus versiones, puede eliminar la plantilla de inicialización. Al eliminar una plantilla de inicialización, también se eliminan todas sus versiones.

Console

Eliminación de una plantilla de inicialización y todas sus versiones

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Launch Templates (Plantillas de inicialización).
3. Seleccione la plantilla de inicialización que desee y elija Acciones, seguido de Eliminar plantilla.
4. Escriba **`Delete`** para confirmar la eliminación y, a continuación, elija Delete (Eliminar).

AWS CLI

Eliminación de una plantilla de inicialización y todas sus versiones

Utilice el comando delete-launch-template y especifique la plantilla de lanzamiento.

```
aws ec2 delete-launch-template --launch-template-id lt-01238c059e3466abc
```

PowerShell

Eliminación de una plantilla de inicialización y todas sus versiones

Utilice el comando Remove-EC2LaunchTemplate (Herramientas de AWS para PowerShell) y especifique la plantilla de inicialización. Si se omite `-Force`, PowerShell solicitará una confirmación.

```
Remove-EC2LaunchTemplate -LaunchTemplateId lt-0123456789example -Force
```

Eliminar una versión de plantilla de inicialización

Si ya no necesita una versión de plantillla de inicialización en concreto, puede eliminarla.

Consideraciones

- No puede sustituir el número de versión después de eliminarlo.
- No puede eliminar la versión predeterminada de la plantilla de inicialización. Para poder hacerlo, primero debe asignar otra como predeterminada. Si la versión predeterminada es la única versión para la plantilla de inicialización, debe eliminar toda la plantilla de inicialización.
- Al utilizar la consola, puede eliminar una versión de la plantilla de inicialización a la vez. Cuando se utiliza la AWS CLI, puede eliminar hasta 200 versiones de plantillas de inicialización en una sola solicitud. Para eliminar más de 200 versiones en una sola solicitud, puede eliminar la plantilla de inicialización, que también elimina todas sus versiones.

Console

Para eliminar una versión de plantilla de inicialización

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Launch Templates (Plantillas de inicialización).
3. Seleccione la plantilla de inicialización que desee y elija Acciones, seguido de Eliminar versión de plantilla.
4. Seleccione la versión que desea eliminar y elija Eliminar.

AWS CLI

Para eliminar una versión de plantilla de inicialización

Utilice el comando delete-launch-template-versions y especifique los números de versión que desea eliminar. Puede especificar hasta 200 versiones de plantillas de inicialización para eliminarlas en una sola solicitud.

```
aws ec2 delete-launch-template-versions \
    --launch-template-id lt-0abcd290751193123 \
    --versions 1
```

PowerShell

Para eliminar una versión de plantilla de inicialización

Utilice el cmdlet Remove-EC2TemplateVersion y especifique los números de versión que desee eliminar. Puede especificar hasta 200 versiones de plantillas de inicialización para eliminarlas en una sola solicitud.

```
Remove-EC2TemplateVersion `
    -LaunchTemplateId lt-0abcd290751193123 `
    -Version 1
```

Lanzamiento de una instancia de Amazon EC2

Una instancia es un servidor virtual en la nube de AWS. Una instancia se inicia a partir de una Imagen de máquina de Amazon (AMI) (AMI). La AMI proporciona el sistema operativo, el servidor de aplicaciones y las aplicaciones de la instancia.

Cuando crea su Cuenta de AWS, puede comenzar a utilizar Amazon EC2 de forma gratuita con el Nivel gratuito de AWS. Los beneficios del nivel gratuito dependen de cuándo creó su Cuenta de AWS. Si creó su Cuenta de AWS antes del 15 de julio de 2025 y esta tiene menos de 12 meses, puede usar el nivel gratuito para lanzar y usar una instancia `t2.micro` de forma gratuita (en las regiones en las que `t2.micro` no esté disponible, puede usar una instancia `t3.micro` con el nivel gratuito). Cuando la instancia esté funcionando, se le cobrará el uso de la instancia, que se descontará del nivel gratuito, aunque permanezca inactiva. Para obtener más información, consulte Precios de Amazon EC2. Si creó su Cuenta de AWS el 15 de julio de 2025 o después, puede usar los tipos de instancias `t3.micro`, `t3.small`, `t4g.micro`, `t4g.small`, `c7i-flex.large` y `m7i-flex.large` durante 6 meses o hasta que agote sus créditos. Para obtener más información, consulte Beneficios del nivel gratuito antes y después del 15 de julio de 2025.

Al iniciar la instancia, puede iniciarla en una subred asociada a uno de los siguientes recursos:

- Una zona de disponibilidad: esta opción es la predeterminada.
- Una zona local: para iniciar una instancia en una zona local, debe darse de alta en la zona local y, a continuación, crear una subred en la zona. Para obtener más información, consulte Getting started with Local Zones.
- Una zona de Wavelength: para iniciar una instancia en una zona de Wavelength, debe darse de alta en la zona de Wavelength y, a continuación, crear una subred en la zona. Para obtener información sobre cómo iniciar una instancia en una zona de Wavelength, consulte Introducción a AWS Wavelength.
- Un Outpost: para iniciar una instancia en un Outpost, debe crear un Outpost. Para obtener información acerca de cómo crear un Outpost, consulte Introducción a AWS Outposts.

Después de iniciar la instancia, puede conectarse a ella y utilizarla. Inicialmente, el estado de la instancia es `pending`. Cuando el estado de la instancia es `running`, la instancia ha empezado a arrancar. Puede que transcurran unos instantes antes de que pueda conectarse a la instancia. Tenga en cuenta que los tipos de instancia bare metal pueden tardar más tiempo en iniciarse.

En función de cómo planee conectarse a la instancia, es posible que desee realizar determinadas configuraciones al inicializar la instancia. Estas configuraciones pueden incluir la especificación de reglas de grupos de seguridad de entrada para cierto tráfico o la asociación de un rol de perfil de instancia. Para obtener más información sobre los métodos de conexión que puede utilizar para conectarse y sus requisitos, consulte Conexión con instancias EC2.

La instancia recibe un nombre de DNS público que puede utilizar para contactar con ella desde Internet. La instancia también recibe un nombre de DNS privado que las demás instancias de la misma VPC pueden utilizar para contactar con ella.

Cuando haya terminado con una instancia, para evitar incurrir en costos innecesarios, asegúrese de finalizarla. Para obtener más información, consulte Terminación de las instancias de Amazon EC2.

Si necesita lanzar una gran cantidad de instancias, utilizar varios tipos de instancias o utilizar varias opciones de compra, como instancia bajo demanda, instancia reservada e instancia de spot, considere utilizar la flota de EC2. Para obtener más información, consulte Flota de EC2 y flota de spot.

Si desea automatizar el ciclo de vida de sus instancias, incluido el escalado automático, las comprobaciones de estado y la sustitución de las instancias en mal estado, considere utilizar Amazon EC2 Auto Scaling.

Los siguientes métodos son algunas formas de iniciar una instancia.

Método	Herramienta	Documentación
Utilize el asistente de inicialización de instancias para especificar los parámetros de inicialización.	Consola de Amazon EC2	Inicialización de una instancia de EC2 mediante el asistente de inicialización de instancias de la consola
Cree una plantilla de inicialización e inicialice la instancia desde ella.	Consola de Amazon EC2	Inicialización de instancias de EC2 con una plantilla de inicialización
Use una instancia que ya esté disponible como base.	Consola de Amazon EC2	Inicialización de una instancia de EC2 utilizando detalles de una instancia existente
Use una AMI que se ha comprado en AWS Marketplace.	Consola de Amazon EC2	Inicialización de una instancia de Amazon EC2 desde una AMI de AWS Marketplace
Use una AMI de su elección.	AWS CLI	Lanzamiento, enumeración y eliminación de instancias de Amazon EC2 en la AWS CLI
Use una AMI de su elección.	AWS Tools for Windows PowerShell	Lanzamiento de una instancia de Amazon EC2 con Windows PowerShell
Utilice la flota de EC2 para aprovisionar la capacidad en diferentes tipos de instancias de EC2 y zonas de disponibilidad, así como en las opciones de compra de instancia bajo demanda, de instancia reservada e instancia de spot.	AWS CLI	Flota de EC2 y flota de spot

Método	Herramienta	Documentación
Utilice una plantilla de CloudFormation para especific ar una instancia.	AWS CloudFormation	AWS::EC2::Instance en la Guía del usuario de AWS CloudFormation
Utilice un SDK de AWS específico del lenguaje para iniciar una instancia.	AWS SDK	AWS SDK de para .NET AWS SDK de para C++ AWS SDK de para Go AWS SDK de para Java AWS SDK de para JavaScript AWS SDK de para PHP V3 AWS SDK de para Python AWS SDK de para Ruby V3

Tutoriales para lanzar instancias de EC2

Existen distintas maneras de lanzar y configurar una instancia de Amazon EC2. El método y la configuración que use dependen de su caso de uso específico.

Los siguientes tutoriales pueden ayudarlo a aprender a lanzar instancias de EC2. Si no conoce Amazon EC2, le recomendamos que comience con el primer tutorial. Los tutoriales comienzan con una introducción a los conceptos básicos y lo ayudan a desarrollar los conceptos básicos al ingresar más opciones de configuración.

Objetivo	Enlace al tutorial
Lanzamiento de una primera instancia de EC2 Aprenda a lanzar rápidamente una instancia de Amazon EC2 mediante la configuración predeterminada del asistente de inicializ	Tutorial 1: Lanzamiento de mi primera instancia de Amazon EC2

Objetivo	Enlace al tutorial
ación de instancias de Amazon EC2. Aprenda también a revisar los campos de configuración de la instancia y a finalizarla. Duración: 10 minutos	
Lanzamiento de una instancia de EC2 de prueba y conexión a ella Aprenda a lanzar una instancia de Amazon EC2 que pueda utilizar con fines de prueba. Esta instancia no tendrá una configuración avanzada y no almacenará información confidencial. También obtendrá información sobre los ajustes de configuración esenciales de la instancia, cómo conectarse a la instancia y cómo detenerla. Duración: 30 minutos	Tutorial 2: Lanzamiento de una instancia de EC2 de prueba y conexión a ella

¿Busca otros tutoriales?

- Tutorial: Install a LAMP server on AL2023
- Tutorial: Configure SSL/TLS on AL2023
- Tutorial: Host a WordPress blog on AL2023
- Tutorial: Cómo completar la configuración necesaria para conectarse a la instancia mediante EC2 Instance Connect
- Tutorial: conexión de una instancia de Amazon EC2 a una base de datos de Amazon RDS

Tutorial 1: Lanzamiento de mi primera instancia de Amazon EC2

Atributo	Valor
Objetivo del tutorial	Aprenda a lanzar rápidamente una instancia de Amazon EC2 mediante la configuración predeterminada del asistente de inicializ ación de instancias de Amazon EC2. Aprenda también a revisar los campos de configuración de la instancia y a finalizarla.
Experiencia en EC2	Principiante
Duración	10 minutos
Costo	Apta para el nivel gratuito Cuando crea su Cuenta de AWS, puede comenzar a utilizar Amazon EC2 de forma gratuita con el Nivel gratuito de AWS. Si creó su Cuenta de AWS antes del 15 de julio de 2025, esta tiene menos de 12 meses de antigüedad y aún no ha superado los beneficios del nivel gratuito para Amazon EC2, completar este tutorial no le supondrá ningún costo, ya que lo ayudamos a seleccion ar opciones que formen parte de los beneficios del nivel gratuito. En otro caso, incurrirá en las tarifas de uso estándar de Amazon EC2 desde el momento en que lance la instancia (incluso si permanece inactiva) hasta que la termine. Si creó su Cuenta de AWS el 15 de julio de 2025 o después, esta tiene menos de 6 meses de antigüedad y aún no ha agotado todos sus créditos, completar este tutorial no le supondrá ningún costo, ya que lo ayudamos a seleccion

Atributo	Valor
	ar opciones que formen parte de los beneficios del nivel gratuito. Para obtener información sobre cómo determinar si reúne los requisitos para el nivel gratuito, consulte the section called “Seguimiento del uso del nivel gratuito”.
Requisitos previos	• Debe tener una cuenta de AWS, configurar un usuario con acceso de administrador y utilizar el usuario administrador para iniciar sesión en la Consola de administración de AWS. ¿No tiene claro cómo hacerlo? Pruebe este tutorial: Configuración del entorno de AWS. • Debe tener familiaridad en general con la consola de AWS. ¿No sabe por dónde empezar? Pruebe esta guía de introducción: Introducción a la Consola de administración de AWS.

Información general del tutorial

Este tutorial está diseñado para principiantes sin experiencia previa en el uso de Amazon EC2. Le guiaremos por los pasos necesarios para crear (lo que llamamos lanzar) su primera instancia de EC2 con la consola de EC2. Básicamente, una instancia es un servidor web en la nube de AWS. Tras lanzar la instancia, le mostraremos cómo encontrarla en la consola. Por último, para ayudarlo a administrar los costos, le mostraremos cómo eliminar (lo que llamamos finalizar) la instancia.

Este tutorial se divide en las siguientes tareas breves. Debe completar cada tarea antes de pasar a la siguiente.

- Tarea 1: lanzamiento de la instancia
- Tarea 2: búsqueda de la instancia
- Tarea 3: visualización de la configuración de la instancia

- Tarea 4: finalización de la instancia

Tarea 1: lanzamiento de la instancia

En esta tarea, tomará el camino más rápido para lanzar su instancia y solo hará lo esencial. Utilizaremos el asistente de inicialización de instancias de EC2, un formulario basado en la web que proporciona todos los campos para configurar y lanzar la instancia. Simplifica el proceso al proporcionar valores predeterminados para los campos de configuración de la instancia.

Antes de comenzar

Asegúrese de haber completado los requisitos previos que se enumeran en la tabla anterior, incluido el inicio de sesión en la Consola de administración de AWS con su usuario administrador.

Siga estos pasos para lanzar una instancia rápidamente:

1. Abra la consola de Amazon EC2:

   Vaya a https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Abra el asistente de inicialización de instancias de EC:

   En el panel de EC2, elija Lanzar instancia.

   Se abre el formulario web Lanzar una instancia. Este es el asistente de inicialización de instancias de EC2.
3. Asigne un nombre a la instancia:

   En Nombre y etiquetas, en Nombre, ingrese un nombre descriptivo como **`My first EC2 instance`**.

   Si bien no es obligatorio asignar un nombre a la instancia, ayuda a identificarla más adelante.
4. Continúe sin un par de claves:

   En Par de claves (inicio de sesión), para Nombre del par de claves, elija Continuar sin un par de claves (no se recomienda).

   Se puede usar un par de claves para iniciar sesión de forma segura. Sin embargo, dado que no iniciaremos sesión en la instancia en este tutorial, no necesita un par de claves por ahora.
5. Lance la instancia:

En el panel Resumen que se encuentra a la derecha, elija Iniciar instancia.

Amazon EC2 lanza la instancia rápidamente con la configuración predeterminada. Un banner de Acción realizada correctamente confirma el lanzamiento.

¡Enhorabuena!Ha lanzado su primera instancia de EC2 correctamente.

Tarea 2: búsqueda de la instancia

En esta tarea, localizará la instancia que acaba de lanzar en la consola de EC2.

Siga estos pasos para buscar la instancia en la consola de EC2:

1. Abra la página Instancias:

   Si aún está en la página Acción realizada correctamente, seleccione Instancias en la ruta de navegación situada en la parte superior de la pantalla. Puede que tenga que elegir antes el icono de tres puntos para acceder a ella.

   Si ha salido de la página, seleccione Instancias en el panel de navegación.
2. Localice la instancia:

   En la columna Nombre, busque la instancia por el nombre que le asignó.

Tarea 3: visualización de la configuración de la instancia

En esta tarea, se familiarizará con la visualización de los detalles de configuración de la instancia.

Siga estos pasos para ver la configuración de la instancia:

1. Localice el ID de instancia:

   En la columna ID de instancia, anote el ID único de la instancia. Comienza por i–, seguido de 17 caracteres alfanuméricos, por ejemplo, i-01aeed690c9fb5322.

   El ID de instancia se asigna automáticamente a la instancia cuando se lanza.
2. Abra la página de detalles de la instancia:

   En la columna ID de instancia, elija el enlace de ID para abrir la página de detalles de la instancia, donde podrá revisar su configuración.

3. Explore los detalles de configuración de la instancia:

   Dedique unos minutos a explorar los detalles de configuración de la instancia. En el siguiente tutorial, profundizaremos en la configuración. Por ahora, aproveche este tiempo para familiarizarse con la página de detalles de la instancia.

   Consejo: Para encontrar rápidamente un campo, pulse Ctrl + F o comando + F en el teclado.

   a. Tipo de instancia: ¿puede encontrar el tipo de instancia? Podría ser t3.micro, por ejemplo.
   b. Dirección IPv4 pública: ¿puede encontrar la dirección IPv4 pública que se asignó a la instancia? Tiene un formato similar al del siguiente ejemplo: 34.242.148.128.
   c. Propietario de la instancia: ¿puede identificar el propietario de esta instancia? ¡Es usted! Su número de Cuenta de AWS aparece en el campo Propietario.
   d. Etiquetas de instancia: el nombre que asignó a la instancia es en realidad una etiqueta. ¿Puede encontrar las etiquetas de la instancia? Elija la pestaña Etiquetas. La clave es Nombre y el valor es el nombre que ha proporcionado.
   e. Hora de lanzamiento: ¿puede saber cuándo lanzó la instancia? Seleccione la pestaña Detalles y busque el campo Hora de lanzamiento.
   f. Estado de la instancia: ¿puede verificar el estado de la instancia? Debería ser En ejecución.

Dedique unos minutos a explorar los demás campos de configuración de la instancia. Cuando lo tenga todo listo, continúe con la siguiente tarea.

Tarea 4: finalización de la instancia

> **Warning**
>
> La terminación de una instancia es permanente e irreversible.
> Después de terminar una instancia, ya no podrá conectarse a esta ni recuperarla. Todos los volúmenes de Amazon EBS asociados que estén configurados para eliminarse en la terminación también se eliminan de manera permanente y no se pueden recuperar. Todos los datos almacenados en volúmenes de almacén de instancias se perderán de forma permanente. Para obtener más información, consulte Cómo funciona la terminación de instancias.

Antes de terminar una instancia, asegúrese de haber realizado una copia de seguridad en un almacenamiento persistente de todos los datos que necesite retener después de la terminación.

En esta tarea, eliminará la instancia para conservar las ventajas del nivel gratuito. En EC2, finalizar es el término que se utiliza para eliminar una instancia.

Siga estos pasos para finalizar la instancia:

1. Inicie la terminación:

   Si aún está en la página de detalles de la instancia, seleccione el menú Estado de la instancia (arriba a la derecha) y, a continuación, seleccione Finalizar (eliminar) instancia.

   Si ha salido de la página, seleccione Instancias en el panel de navegación. A continuación, en la página Instancias, seleccione la casilla de verificación situada junto al nombre de la instancia y, a continuación, seleccione el menú Estado de la instancia (arriba a la derecha) y seleccione Terminar (eliminar) instancia.
2. Confirme la terminación:

   En la ventana Finalizar (eliminar) instancia que se abre, pulse el botón Finalizar (eliminar) para confirmar que desea finalizar la instancia.
3. Supervise el estado de la instancia:

   En la página Instancias, compruebe la columna Estado de la instancia. El estado de la instancia cambia a Cerrándose. Si no ve el texto completo, intente ampliar la columna.

   Una vez cerrada la instancia, Amazon EC2 la elimina y desaparece de la página Instancias.

Conclusiones clave

En este tutorial, abordó los siguientes conceptos clave:

- Instancia hace referencia a un servidor web Amazon EC2 en la nube de AWS.
- Lanzar se refiere a la creación de una instancia de EC2.
- Finalizar hace referencia a la eliminación de una instancia de EC2.

- El asistente de inicialización de instancias de EC2 contiene valores predeterminados para la configuración de la instancia, lo que permite un lanzamiento rápido y sencillo de la instancia.
- El ID de instancia es un identificador único que se asigna automáticamente a la instancia, mientras que el nombre de la instancia es una etiqueta opcional que puede asignar para facilitar la identificación.

Siguientes pasos

Para aumentar la confianza a la hora de lanzar y finalizar las instancias, puede repetir los pasos de este tutorial. Asegúrese de finalizar cualquier instancia que lance para conservar las ventajas del nivel gratuito.

Cuando se familiarice con estos conceptos básicos, continúe con el siguiente tutorial, en el que se profundiza en los campos clave de configuración de las instancias.

Tutorial 2: Lanzamiento de una instancia de EC2 de prueba y conexión a ella

Atributo	Valor
Objetivo del tutorial	Aprenda a lanzar una instancia de Amazon EC2 que pueda utilizar con fines de prueba. Esta instancia no tendrá una configuración avanzada y no almacenará información confidencial. También obtendrá información sobre los ajustes de configuración esenciales de la instancia, cómo conectarse a la instancia y cómo detenerla.
Experiencia en EC2	Principiante
Duración	30 minutos
Costo	Apta para el nivel gratuito Cuando crea su Cuenta de AWS, puede comenzar a utilizar Amazon EC2 de forma gratuita con el Nivel gratuito de AWS.

Atributo	Valor
	Si creó su Cuenta de AWS antes del 15 de julio de 2025, esta tiene menos de 12 meses de antigüedad y aún no ha superado los beneficios del nivel gratuito para Amazon EC2, completar este tutorial no le supondrá ningún costo, ya que lo ayudamos a seleccionar opciones que formen parte de los beneficios del nivel gratuito. En otro caso, incurrirá en las tarifas de uso estándar de Amazon EC2 desde el momento en que lance la instancia (incluso si permanece inactiva) hasta que la termine. Si creó su Cuenta de AWS el 15 de julio de 2025 o después, esta tiene menos de 6 meses de antigüedad y aún no ha agotado todos sus créditos, completar este tutorial no le supondrá ningún costo, ya que lo ayudamos a seleccionar opciones que formen parte de los beneficios del nivel gratuito. Para obtener información sobre cómo determinar si reúne los requisitos para el nivel gratuito, consulte the section called “Seguimiento del uso del nivel gratuito”.
Requisitos previos	Complete la Tutorial 1: Lanzamiento de mi primera instancia de Amazon EC2.

Información general del tutorial

Este tutorial está diseñado para principiantes que desean lanzar una instancia de EC2 que puedan utilizar con fines de prueba.

Explicaremos los campos clave de configuración de la instancia y, a continuación, le guiaremos por los pasos para lanzar una instancia de prueba con los valores predeterminados de la consola de EC2. Tras lanzar la instancia, le mostraremos cómo iniciar sesión en ella (lo denominamos

conectarse a ella). En este tutorial, también le mostraremos cómo crear un par de claves, que es necesario para conectarse a la instancia. Por último, para ayudarlo a administrar los costos, le mostraremos cómo detener la instancia para evitar cargos por uso.

En este tutorial, lanzará una instancia de Linux. Si bien los pasos de este tutorial se pueden utilizar para lanzar instancias con otros sistemas operativos, las instrucciones para conectarse a una instancia son específicas de las instancias de Linux.

Este tutorial se divide en las siguientes tareas breves. Debe completar cada tarea antes de pasar a la siguiente.

- Tarea 1: familiaridad con los componentes clave para lanzar una instancia
- Tarea 2: revisión de un diagrama técnico
- Tarea 3: creación de un par de claves
- Tarea 4: lanzamiento de la instancia de prueba
- Tarea 5: búsqueda de la instancia
- Tarea 6: visualización de la configuración de la instancia
- Tarea 7: familiaridad con los componentes clave para conectarse a una instancia
- Tarea 8: conexión a la instancia
- Tarea 9: detención de la instancia

Tarea 1: familiaridad con los componentes clave para lanzar una instancia

En esta tarea, explorará los componentes clave necesarios para lanzar una instancia de EC2. Estos son la AMI, el tipo de instancia, el par de claves, el grupo de seguridad, la red (VPC y subred) y el volumen de Amazon EBS. También explorará un componente opcional, la etiqueta Nombre.

Para ayudar a visualizar estos componentes, piense en una instancia como una casa de alquiler. Del mismo modo que el alquiler de una casa le proporciona un lugar donde vivir sin tener que ser propietario ni mantener la propiedad, las instancias de EC2 proporcionan potencia de computación sin necesidad de tener su propiedad ni mantener la infraestructura subyacente.


A la hora de decidir el tipo de instancia que se va a lanzar, tendrá en cuenta los criterios de configuración de la instancia, del mismo modo que tendría en cuenta los criterios que desea utilizar en el caso de una casa. Si bien esta analogía simplifica las cosas, ofrece una forma útil de visualizar los componentes hasta que se familiarice con ellos.

- AMI (materiales y equipamientos de construcción de viviendas): la imagen de máquina de Amazon (AMI) determina el sistema operativo y las aplicaciones con las que comienza la instancia. Esto es como elegir los materiales de construcción (como ladrillo, acero o madera) y los equipamientos (como electrodomésticos y muebles) de su casa. Una AMI básica es como una casa sin muebles con electrodomésticos básicos, mientras que una AMI personalizada con software preinstalado es como una casa completamente amueblada.
- Tipo de instancia (tamaño y potencia de la casa): el tipo de instancia define el tamaño y las capacidades de la instancia de EC2, de forma similar a la elección del tamaño de una casa, el número de habitaciones y la capacidad de energía. Cada tipo de instancia determina la cantidad de CPU, memoria, almacenamiento y capacidad de red de la instancia. La AMI seleccionada puede limitar los tipos de instancias que puede elegir.
- Par de claves: clave de la puerta principal: un par de claves es como la cerradura y la llave de la puerta principal de su casa. La clave pública actúa como cerradura de la instancia, mientras que la clave privada es la clave que debe guardar de forma segura en el ordenador local. Si otra persona se hace con su clave privada, podrá acceder a su instancia, del mismo modo que alguien con la llave de la puerta principal puede entrar en su casa.
- Red (VPC y subred): límite de propiedad, áreas seccionadas y número de casa: su nube privada virtual (VPC) es como toda la propiedad donde se encuentra su casa, y la subred es el área seccionada alrededor de la casa. Si tiene varias casas (instancias) en su propiedad, puede que desee dividirlas en áreas distintas (subredes diferentes) en función de su propósito. Algunas casas permiten a los visitantes deambular libremente por los jardines (subredes públicas con acceso a Internet), mientras que otras tienen jardines cercados para restringir la entrada (subredes privadas sin acceso a Internet). Cada subred contiene un rango de direcciones IP, muy parecidas a los números de las casas, que se pueden asignar a las instancias de la subred.
- Grupo de seguridad: el vigilante: el grupo de seguridad actúa como un vigilante y controla quién puede visitar su casa. Aplica un conjunto de reglas que controlan el tráfico que puede llegar a la instancia. Por ejemplo, una regla que permite el tráfico SSH desde una dirección IP específica es como el vigilante que deja entrar solo a una persona específica para entregar alimentos. Del mismo modo, permitir el tráfico HTTPS desde cualquier lugar es como dejar que el público venga y eche un vistazo al exterior de su casa.
- Volumen de Amazon EBS: unidades de almacenamiento: los volúmenes de EBS son como unidades de almacenamiento en las que puede guardar sus pertenencias. Cada instancia tiene un volumen raíz (donde se almacena la AMI) y puede agregar más volúmenes (almacenamiento) en cualquier momento según sea necesario.

- Etiqueta Nombre (el nombre de la casa): la etiqueta Nombre funciona como un letrero en una casa, lo que lo ayuda a identificar fácilmente quién vive allí. Si bien la etiqueta Nombre facilita la distinción entre instancias, no es necesaria al lanzar una instancia.

Tarea 2: revisión de un diagrama técnico

En esta tarea, se familiarizará con un diagrama técnico típico que utilizamos en la documentación de AWS. El siguiente diagrama representa la configuración de la instancia de prueba que lanzará en este tutorial. En la tarea anterior, presentamos estos componentes mediante la analogía de una casa de alquiler. Ahora, nos centraremos en los propios componentes de EC2. Las etiquetas numeradas corresponden a las descripciones siguientes.



1. AMI: la AMI es la imagen que elige al lanzar una instancia. Es una plantilla que contiene el sistema operativo y el software para ejecutar la instancia. Por ejemplo, si desea lanzar una instancia de Linux, puede elegir la AMI de Amazon Linux 2023. O bien, si desea lanzar una instancia de Windows, puede elegir la AMI básica de Microsoft Windows Server 2022. El catálogo de AMI de la consola de Amazon EC2 contiene miles de imágenes entre las que elegir.
2. Tipo de instancia: el tipo de instancia determina la configuración de hardware (capacidad de CPU, memoria, almacenamiento y capacidad de red) y el tamaño del equipo host que se usa para su instancia. Amazon EC2 ofrece más de 600 tipos de instancias entre los que elegir, cada uno de los cuales varía en cuanto a la configuración y el tamaño del hardware, lo que le permite elegir la que mejor se adapte a las necesidades de su aplicación.

3. Par de claves: un par de claves es un conjunto de credenciales de seguridad que se usa para demostrar la identidad al conectarse a una instancia. Se almacena una clave privada en el equipo local y una clave pública en la instancia.

   En EC2, conectarse a la instancia implica iniciar sesión en la instancia desde el equipo local. Si bien hay otras formas de conectarse de forma segura a la instancia, en este tutorial utilizamos un par de claves.
4. Red: la red está compuesta por una VPC y una o varias subredes. Una VPC es una red virtual dentro de la Nube de AWS. Cada cliente de AWS tiene su propia VPC dedicada a su Cuenta de AWS. Lanzará la instancia en una subred en su VPC. Una subred es un rango de direcciones IP dentro de una VPC. La subred predeterminada es una subred pública, lo que significa que asignará una dirección IP pública y proporcionará acceso a Internet a la instancia desde fuera de la red de Amazon.
5. Grupo de seguridad: un grupo de seguridad actúa como un firewall para controlar el tráfico hacia la instancia. Un grupo de seguridad contiene reglas que permiten que ciertos tipos de tráfico entren en la instancia. Para conectarse mediante SSH desde el equipo local a la instancia (mediante el par de claves), necesita una regla que permita el tráfico SSH desde el equipo local.
6. Volumen de EBS: un volumen de Amazon EBS es un dispositivo de almacenamiento que funciona como un disco duro físico. La instancia viene con un volumen raíz, que es un volumen de EBS especial que almacena la AMI con el sistema operativo y el software necesarios para arrancar la instancia. Si lo desea, puede agregar volúmenes de datos. Sin embargo, dado que la instancia de prueba no almacenará ningún dato confidencial, no necesitará volúmenes de datos cifrados adicionales.

Enhorabuena! Ha completado las tareas conceptuales de este tutorial. En las tareas siguientes, deberá utilizar la consola de Amazon EC2 para crear los componentes de los que ha aprendido.

Tarea 3: creación de un par de claves

En esta tarea, creará un par de claves. Un par de claves consta de dos partes: una clave pública, que agregará a la instancia, y una clave privada correspondiente, que utilizará para conectarse de forma segura a la instancia. En la siguiente tarea, deberá seleccionar este par de claves al lanzar la instancia, lo que agrega automáticamente la clave pública a la instancia. Es fundamental almacenar la clave privada de forma segura en el equipo local, ya que cualquier persona que tenga acceso a ella puede conectarse a la instancia.

Si prefiere usar un par de claves existente al lanzar la instancia de prueba, no dude en saltarse esta tarea. De lo contrario, continúe para crear un nuevo par de claves.

Antes de comenzar

Asegúrese de haber completado los requisitos previos que se enumeran en la tabla anterior, incluido el inicio de sesión en la Consola de administración de AWS con su usuario administrador.

Siga estos pasos para crear un par de claves:

1. Abra la consola de Amazon EC2:

   Vaya a https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Vaya a la página de la consola Pares de claves:

   En el panel de navegación, en Network & Security, seleccione Key Pairs.

   - Si ha creado pares de claves anteriormente, aparecen en la tabla.
   - Si no existe ningún par de claves, la tabla está vacía.
3. Cree un nuevo par de claves:

   Pulse el botón Crear par de claves (arriba a la derecha) para abrir el formulario web Crear par de claves e ingrese los detalles del par de claves de la siguiente manera:

   a. Asigne un nombre al par de claves: en Nombre, ingrese un nombre que lo ayude a reconocer el par de claves, por ejemplo, **`test-instance-key-pair`**.

      El nombre puede tener hasta 255 caracteres ASCII. No puede incluir espacios iniciales ni finales.

   b. Elija el tipo de par de claves: en Tipo de par de claves, elija ED25519.

      Las instancias de Linux admiten los tipos de clave RSA y ED25519, mientras que las instancias de Windows solo admiten RSA. Como en este tutorial lanzará una instancia de Linux, puede usar una clave ED25519.

   c. Elija el formato de archivo de la clave privada: en Formato de archivo de clave privada, elija .pem.

      Este es el formato en el que se guardará el archivo de clave privada.
4. Guarde la clave pública en Amazon EC2 y descargue la clave privada:

Pulse el botón Crear par de claves (abajo a la derecha).

Amazon EC2 guarda la clave pública, mientras que el navegador descarga el archivo de clave privada automáticamente a su equipo local. El nombre del archivo se establece en función del nombre especificado para el par de claves y la extensión es el formato de archivo elegido. Mueva el archivo de clave privada a una ubicación segura del equipo.

> **Important**
>
> Esta es la única oportunidad que tendrá para guardar el archivo de clave privada.

5. Configure los permisos de la clave (para usuarios de macOS y Linux):

   Si piensa conectarse a la instancia mediante SSH en un equipo macOS o Linux, debe configurar los permisos correctos para el archivo de clave privada. Abra una ventana de terminal y ejecute el siguiente comando; para ello, sustituya *test-instance-key-pair* por el nombre del par de claves:

   ```
   chmod 400 test-instance-key-pair.pem
   ```

   Este comando garantiza que solo usted pueda leer el archivo de clave privada, lo cual es necesario para establecer una conexión segura con la instancia. Sin estos permisos, no podrá conectarse mediante este par de claves.

Enhorabuena! Ha creado un par de claves correctamente.

Tarea 4: lanzamiento de la instancia de prueba

En esta tarea, lanzará rápidamente una instancia de prueba mediante el asistente de inicialización de instancias de EC2. Configurará las opciones de configuración de la instancia principal para una instancia de Linux y usará los valores predeterminados para los demás campos.

Para ayudarlo a administrar los costos, le recomendamos que elija los componentes Aptos para el nivel gratuito.

Siga estos pasos para lanzar una instancia de prueba:

1. Abra la consola de Amazon EC2:

Vaya a https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2. Abra el asistente de inicialización de instancias de EC2:

   En el panel de EC2, elija Lanzar instancia.

   Se abre el formulario web Lanzar una instancia. Este es el asistente de inicialización de instancias de EC2.

3. Asigne un nombre a la instancia:

   En Nombre y etiquetas, en Nombre, ingrese un nombre descriptivo como **`Test instance`**.

   El nombre de la instancia es una etiqueta, donde la clave es Name (Nombre) y el valor es el nombre que especifique.

   Consejo: Para las instancias de prueba, basta con una etiqueta de nombre. Sin embargo, en el caso de las instancias de producción, se recomienda establecer una política de etiquetado para estandarizar el etiquetado en todos los recursos.

4. Elija el sistema operativo y el software: imagen de máquina de Amazon (AMI):

   En Imágenes de aplicaciones y sistema operativo (imagen de máquina de Amazon), en Imagen de máquina de Amazon (AMI), la selección predeterminada es AMI de Amazon Linux 2023. Esta AMI está marcada como Apta para el nivel gratuito. En este tutorial, lanzará una instancia de Linux, así que deje la configuración predeterminada para permanecer dentro de los límites del nivel gratuito.

5. Elija el hardware (el tipo de instancia):

   En Tipo de instancia, para la opción Tipo de instancia, mantenga la selección predeterminada para este tutorial. El tipo de instancia predeterminado se puede usar con el nivel gratuito y su hardware es adecuado para la instancia de prueba.

6. Prepárese para iniciar sesión de forma segura con un par de claves:

   En Par de claves (inicio de sesión), en Nombre del par de claves, elija el par de claves que creó en la tarea anterior. Si no ve la instancia en la lista, elija el icono de actualización (que se encuentra a la derecha de la lista).

   Cuando se lance la instancia, colocará la clave pública en la instancia. Para conectarse a la instancia una vez lanzada, utilizará la clave privada correspondiente que descargó en la tarea anterior.

7. Configure los ajustes de red para habilitar el acceso a Internet:

   En Configuración de red, los campos Red (su VPC) y Subred están configurados de forma predeterminada. Conserve la configuración predeterminada de este tutorial para ayudarlo a empezar a trabajar rápidamente. Si no ha modificado la subred predeterminada, la instancia tendrá acceso a Internet.

   Consejo: La subred predeterminada es una subred pública, lo que significa que asignará una dirección IP pública y proporcionará acceso a Internet a la instancia desde fuera de la red de Amazon. Para las instancias de prueba, puede usar la configuración de subred predeterminada que proporciona acceso a Internet. Sin embargo, para las instancias de producción, se recomienda asignar solo una dirección IP pública y usar una subred con acceso a Internet cuando sea absolutamente necesario.

8. Configure el firewall de la instancia (grupo de seguridad):

   En Configuración de red, en Firewall (grupos de seguridad), mantenga seleccionada la casilla Permitir tráfico SSH desde cualquier lugar (0.0.0.0). Esto creará un nuevo grupo de seguridad para la instancia de prueba que permitirá el tráfico SSH desde cualquier dirección IP.

   Un grupo de seguridad actúa como un firewall para controlar el tráfico hacia la instancia. Para conectarse mediante SSH desde el equipo local a la instancia, necesita una regla que permita el tráfico SSH desde el equipo local.

   Consejo: La dirección IP del equipo local puede cambiar con el tiempo si el proveedor de servicios de Internet utiliza la asignación dinámica de IP. Suponemos que cuando usa una instancia con fines de prueba, no la usará para almacenar información confidencial y, por lo tanto, las medidas de seguridad pueden ser menos restrictivas. En los casos de las instancias de prueba, suele ser aceptable permitir el tráfico desde cualquier dirección IP (`0.0.0.0/0`) para que siempre pueda conectarse aunque cambie de dirección IP. Sin embargo, en el caso de las instancias de producción, especialmente las que contienen datos confidenciales, se recomienda permitir el tráfico únicamente desde direcciones IP conocidas.

9. Configure el almacenamiento de instancias:

   En Configurar almacenamiento, los campos del Volumen raíz (cifrado) se configuran de forma predeterminada. Deje la configuración tal y como está para mantenerse dentro de los límites del nivel gratuito.

Dado que la instancia de prueba no almacenará ningún dato confidencial, no necesitaremos volúmenes de datos cifrados adicionales.

10. Revise la configuración de la instancia:

    En el panel Resumen de la derecha, puede revisar la configuración de alto nivel antes de lanzar la instancia.

11. Lance la instancia:

    Cuando lo tenga todo listo para lanzar la instancia, en el panel Resumen, elija Lanzar instancia.

    Amazon EC2 lanza la instancia rápidamente con la configuración especificada. Si no especificó ninguna configuración, se utilizará la configuración predeterminada. Un banner de Acción realizada correctamente confirma el lanzamiento.

Enhorabuena! Ha lanzado la instancia correctamente.

Tarea 5: búsqueda de la instancia

En esta tarea, localizará la instancia que acaba de lanzar en la consola de EC2.

Siga estos pasos para buscar la instancia en la consola de EC2:

1. Abra la página Instancias:

   Si aún está en la página de Acción realizada correctamente, elija el ID de instancia en el banner de éxito.

   Si ha salido de la página, seleccione Instancias en el panel de navegación.

2. Localice la instancia:

   En la columna Nombre, busque la instancia por el nombre que le asignó.

Tarea 6: visualización de la configuración de la instancia

En esta tarea, se familiarizará con la visualización de los detalles de configuración de la instancia.

Siga estos pasos para ver la configuración de la instancia:

1. Localice la instancia:

En la columna Nombre, busque la instancia por el nombre que le asignó.

2. Abra la página de detalles de la instancia:

   Seleccione la casilla de verificación situada junto al nombre de la instancia y, a continuación, seleccione el menú Acciones (arriba a la derecha) y elija Ver detalles para abrir la página de detalles de la instancia, donde podrá revisar su configuración.

   En el tutorial anterior, ha elegido el enlace ID de la instancia para abrir la página de detalles de la instancia. Descubrirá que hay más de una forma de llevar a cabo una tarea en la consola de EC2.

3. Explore los detalles de configuración de la instancia:

   Dedique unos minutos a explorar los detalles de configuración de la instancia.

   Consejo: Para encontrar rápidamente un campo, pulse Ctrl + F o comando + F en el teclado.

   a. AMI: ¿puede encontrar la AMI que usó para lanzar la instancia? Encontrará la información en el ID de la AMI y el nombre de la AMI en la pestaña Detalles.
   b. Tipo de instancia: ¿puede encontrar el tipo de instancia? Podría ser t3.micro, por ejemplo.
   c. Par de claves: ¿puede encontrar el par de claves que seleccionó cuando lanzó la instancia? Se especifica para el par de claves asignado en el lanzamiento. Tenga en cuenta que, si cambia el par de claves en el futuro, el valor aquí no cambiará.
   d. VPC: ¿puede encontrar el ID de su VPC? Encontrará todos los ajustes de configuración relacionados con las redes en la pestaña Redes. El ID de VPC tiene un formato similar al siguiente ejemplo: vpc-1a2b3c4d.
   e. Subred: ¿puede encontrar el ID de la subred en la que lanzó la instancia? Tiene un formato similar al del siguiente ejemplo: subnet-1a2b3c4d
   f. Dirección IPv4 pública: ¿puede encontrar la dirección IPv4 pública que se asignó a la instancia? Tiene un formato similar al del siguiente ejemplo: 34.242.148.128.
   g. Grupo de seguridad: ¿puede encontrar la regla de entrada que se creó para permitir el tráfico SSH desde cualquier lugar (0.0.0.0./0)? Encontrará todos los ajustes de configuración relacionados con la seguridad en la pestaña Seguridad.
   h. Almacenamiento: ¿puede encontrar el volumen que se creó para esta instancia? Encontrará todos los ajustes de configuración relacionados con el almacenamiento en la pestaña Almacenamiento.

i. Etiquetas de instancia: el nombre que asignó a la instancia es en realidad una etiqueta. ¿Puede encontrar las etiquetas de la instancia? Elija la pestaña Etiquetas. La clave es Nombre y el valor es el nombre que ha proporcionado.

j. Estado de la instancia: ¿puede verificar el estado de la instancia? Debería ser En ejecución.

Dedique unos minutos a explorar los demás campos de configuración de la instancia. Cuando lo tenga todo listo, continúe con la siguiente tarea.

Tarea 7: familiaridad con los componentes clave para conectarse a una instancia

En esta tarea, explorará los componentes clave necesarios para conectarse a una instancia de EC2. Estos son el protocolo de conexión, el DNS público, el grupo de seguridad, el par de claves y el nombre de usuario de la instancia.

Para ayudar a visualizar estos componentes, piense en conectarse a una instancia como ir a su casa:

- Protocolo de conexión (su modo de transporte): igual que cuando elige cómo llegar a casa, elige el protocolo de conexión que le llevará a su instancia. En este tutorial, utilizaremos SSH (Secure Shell), que crea un túnel seguro para conectar el equipo a la instancia a través de Internet.
- DNS público (la dirección de la casa): al igual que su casa tiene una dirección única, su instancia de EC2 tiene su propio nombre de DNS público (por ejemplo, `ec2-18-201-118-201.eu-west-1.compute.amazonaws.com`). Este nombre de DNS público permite a SSH conectarse directamente a su instancia.
- Grupo de seguridad: el vigilante: imagine que su casa tiene un vigilante que controla quién puede entrar o salir. Del mismo modo, la instancia de EC2 tiene un grupo de seguridad que actúa como un vigilante y controla los tipos de tráfico de red que pueden entrar o salir de la instancia. Solo se permite la entrada del tráfico que permita explícitamente (por ejemplo, el tráfico SSH procedente de la dirección IP de su equipo).
- Clave privada (la llave de la puerta principal): cuando lanzó la instancia, especificó un par de claves. La clave pública se colocó en la instancia y la clave privada se almacenó en el equipo. La clave privada actúa como la llave de la puerta principal; sin ella, no podrá acceder a la instancia.
- Nombre de usuario de la instancia (el residente): cuando llegue a su casa, tendrá que identificarse para demostrar que es residente. Del mismo modo, cuando se conecta a una instancia, debe proporcionar un nombre de usuario. Las distintas instancias tienen distintos nombres de usuario predeterminados, según el sistema operativo. Por ejemplo, las instancias de Amazon Linux utilizan `ec2-user` como nombre de usuario predeterminado.

Comando de conexión

Para conectarse a la instancia de EC2, use el siguiente comando en una ventana de terminal:

```
ssh -i "test-instance-key-pair.pem" ec2-user@ec2-18-201-118-201.eu-
west-1.compute.amazonaws.com
```

A continuación, se muestra un desglose de lo que hace el comando:

- `ssh`: este comando especifica el protocolo de conexión e inicia una conexión SSH (Secure Shell) con la instancia.
- `-i "test-instance-key-pair.pem"`: la marca `-i` indica el archivo de clave privada necesario para autenticar la conexión. Este archivo de clave privada debe coincidir con el par de claves que especificó al lanzar la instancia. Si el archivo de clave privada está guardado en una carpeta específica, especifique la ruta completa al archivo.
- `ec2-user`: este es el nombre de usuario para iniciar sesión en la instancia. Para las instancias de Amazon Linux, el nombre de usuario predeterminado es `ec2-user`. Es posible que otras AMI usen nombres de usuario predeterminados diferentes, por ejemplo, `ubuntu` para las instancias de Ubuntu.
- `@`: este símbolo separa el nombre de usuario de la dirección de la instancia.
- `ec2-18-201-118-201.eu-west-1.compute.amazonaws.com` – esta es la dirección pública de la instancia (el DNS público), que incluye la dirección IPv4 pública y la Región de AWS. Identifica la instancia de forma exclusiva.

Qué ocurre cuando se ejecuta el comando

Tras ejecutar el comando, SSH establece un túnel seguro y se autentica con la clave privada. Si el grupo de seguridad de la instancia permite el tráfico, podrá acceder a la instancia de EC2. Ahora puede controlar la instancia desde su equipo como si estuviera justo delante de él. Puede ejecutar comandos, instalar software y administrar archivos, tal y como lo haría en su máquina local.

Tarea 8: conexión a la instancia

En esta tarea, se conectará a la instancia mediante un cliente SSH en el equipo. En la tarea anterior, ingresamos los componentes para conectarse a una instancia mediante la analogía de ir a su casa. Ahora, nos centraremos en conectarnos a la instancia de EC2 real.

Existen distintas maneras de conectarse a una instancia. El método que utilice para conectarse depende del sistema operativo de la instancia. Como ha lanzado una instancia de Linux, utilizará un cliente SSH en el equipo local.

En primer lugar, compruebe si su equipo tiene un cliente SSH instalado

La mayoría de los equipos vienen con un cliente SSH preinstalado. Para comprobarlo, abra una ventana de terminal en el equipo y ejecute el siguiente comando:

```
ssh
```

Si reconoce el comando, está todo listo para conectarse.

Si el comando no se reconoce, debe instalar un cliente SSH. Las instrucciones para instalar un cliente SSH están fuera del alcance de este tutorial. Si necesita ayuda, consulte Requisitos previos para la conexión SSH en esta guía del usuario o busque en Internet instrucciones sobre cómo instalar un cliente SSH en su sistema operativo.

Siga estos pasos para conectarse a la instancia:

1. Inicie la conexión:

   Si se encuentra en la página de detalles de la instancia de la consola de Amazon EC2, pulse el botón Conectar (arriba a la derecha).

   Si ha salido de la página, seleccione Instancias en el panel de navegación. A continuación, en la página Instancias, seleccione la casilla de verificación situada junto al nombre de la instancia y seleccione el botón Conectar (arriba a la derecha).

   Esto abre la página Conectarse a la instancia.
2. Elija el método de conexión:

   En la página Conectarse a la instancia, elija la pestaña Cliente SSH.

   Dedique un momento a revisar el texto de esta página, ya que estos son los pasos que seguirá a continuación.
3. Revise el comando SSH:

En Ejemplo, verá un comando que se genera y personaliza automáticamente con los detalles de la instancia. El nombre de la clave privada se deriva del nombre de la clave pública especificada en el lanzamiento.

El comando tiene un aspecto similar a este:

```
ssh -i "test-instance-key-pair.pem" ec2-user@ec2-18-201-118-201.eu-
west-1.compute.amazonaws.com
```

4. Copie el comando SSH:

   Elija el icono de copia situado junto al comando SSH de ejemplo.

5. Abra una ventana de terminal:

   En el equipo local, abra una ventana de terminal.

6. Pegue y ejecute el comando SSH:

   Pegue el comando SSH en la ventana de terminal. Si guardó el archivo de clave privada en una carpeta específica, edite el comando para incluir la ruta completa del archivo.

   Pulse Intro en el teclado.

   Verá una respuesta similar a la siguiente:

```
The authenticity of host 'ec2-18-201-118-201.eu-west-1.compute.amazonaws.com
 (18-201-118-201)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:examplehxj9aOr1MogvKOoMNskVVIRBQBoq0example.This
 key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
```

7. Complete la conexión:

   Ingrese **`yes`** y pulse la tecla de retroceso en el teclado.

   La verificación de la huella digital está fuera del alcance de este tutorial. Para obtener más información, consulte (Opcional) Obtenga la huella digital de la instancia.

   Tras una conexión correcta, la petición del terminal cambia para mostrar el DNS público de la instancia.

Enhorabuena! Se ha conectado correctamente a la instancia.

Tarea 9: detención de la instancia

En esta tarea, detendrá la instancia para conservar las ventajas del nivel gratuito. Cuando se detiene la instancia, deja de suponerle un costo. Si creó su Cuenta de AWS antes del 15 de julio de 2025 y reúne los requisitos para el nivel gratuito, el almacenamiento de EBS le continuará suponiendo un costo.

Siga estos pasos para detener la instancia:

1. Inicie la detención:

   Si aún está en la página Conectarse a una instancia, seleccione Instancias en la ruta de navegación. Si ha salido de la página, seleccione Instancias en el panel de navegación.

   A continuación, en la página Instancias, seleccione la casilla de verificación situada junto al nombre de la instancia y, a continuación, seleccione el menú estado de la instancia (arriba a la derecha) y elija Detener instancia. Cuando se le pregunte, elija Detener.
2. Supervise el estado de la instancia:

   En la página Instancias, compruebe la columna Estado de la instancia. El estado de la instancia cambia a Deteniéndose y, luego, Detenida. Si no ve el texto completo, intente ampliar la columna.

   Si cree que el estado de la instancia ha cambiado de Deteniéndose a Detenida, pero aún no lo ve, seleccione el icono de actualización (situado encima de la tabla) para actualizar la tabla Instancias.

Conclusiones clave

En este tutorial, abordó los siguientes conceptos clave:

- Una AMI hace referencia a una Imagen de máquina de Amazon, que es una plantilla que contiene el sistema operativo y el software necesarios para inicializar una instancia.
- El tipo de instancia se refiere al hardware del equipo host que se utiliza para la instancia. Determina la CPU, la memoria, el almacenamiento y la capacidad de red de la instancia.
- El par de claves hace referencia al conjunto de claves públicas y privadas que puede usar para conectarse de forma segura a la instancia.

- La red se refiere a una VPC (una nube privada virtual dedicada a su cuenta en la nube de AWS) y a una subred (un rango de direcciones IP dentro de su VPC).
- El grupo de seguridad hace referencia a un conjunto de reglas que controlan el tráfico que puede llegar a la instancia.
- El volumen de EBS se refiere al almacenamiento de datos de la instancia. Cada instancia tiene un volumen raíz para almacenar la AMI y uno o varios volúmenes de datos opcionales.
- Las etiquetas son metadatos que, si lo desea, puede asignar a la instancia. El nombre de la instancia es una etiqueta, cuya clave es el nombre, y el valor lo elige usted.
- La conexión se refiere al acceso a la instancia a través de Internet.
- SSH hace referencia al protocolo de conexión Secure Shell que puede usar para conectarse a la instancia.
- El DNS público es la dirección pública única de la instancia.
- El nombre de usuario de la instancia lo determina el sistema operativo de la instancia y es necesario para conectarse.
- Al detener la instancia, se detienen los cargos de la instancia, pero los cargos por almacenamiento de EBS se mantienen.

Siguientes pasos

Para generar confianza a la hora de lanzar, conectar y detener instancias, considere repetir los pasos de este tutorial. Asegúrese de finalizar cualquier instancia que lance para conservar las ventajas del nivel gratuito.

Una vez que se familiarice con estos conceptos básicos, puede explorar tutoriales más avanzados. Para ver más tutoriales, consulte ¿Busca otros tutoriales?.

Si creó su Cuenta de AWS antes del 15 de julio de 2025, considere la posibilidad de ver el siguiente video de 6 minutos: How can I avoid charges on my account when using Nivel gratuito de AWS services

Si creó su Cuenta de AWS el 15 de julio de 2025 o después, considere la posibilidad de revisar la siguiente información: Explore AWS services with AWS Free Tier en la Guía del usuario de AWS Billing

Referencia de parámetros de configuración de instancias de Amazon EC2

El asistente de inicialización de instancias y la plantilla de inicialización de la consola de Amazon EC2 proporcionan todos los parámetros necesarios para configurar una instancia de Amazon EC2.

Excepto por el par de claves, el asistente de inicialización de instancias proporciona valores predeterminados para cada parámetro. Puede aceptar cualquiera de los valores predeterminados o todos ellos, o bien configurar una instancia con sus propios valores. Cuando se crea una plantilla de inicialización, los parámetros son opcionales. Si usa una plantilla de inicialización para inicializar una instancia, los parámetros especificados en la plantilla de inicialización anularán los valores predeterminados del asistente de inicialización de instancias. Cualquier parámetro no especificado en la plantilla de inicialización se establecerá por defecto en el valor proporcionado por el asistente de inicialización de instancias.

Los parámetros se agrupan en el asistente de inicialización de instancias y la plantilla de inicialización. Las siguientes descripciones se muestran según las agrupaciones de parámetros en la consola.

Parámetros de configuración de instancias

- Nombre y etiquetas
- Imágenes de aplicaciones y sistema operativo (Imagen de máquina de Amazon)
- Tipo de instancia
- Par de claves (inicio de sesión)
- Configuración de red
- Configurar almacenamiento
- Detalles avanzados
- Resumen

Nombre y etiquetas

El nombre de la instancia es una etiqueta, donde la clave es Name (Nombre) y el valor es el nombre que especifique. Puede etiquetar la instancia, los volúmenes y las interfaces de red. Para las instancias de spot, solo puede etiquetar la solicitud de instancia de spot. Para obtener más información acerca de las etiquetas, consulte Etiquetar los recursos de Amazon EC2.

Especificar un nombre de instancia y etiquetas adicionales es opcional.

- En Name (Nombre), ingrese un nombre descriptivo para la instancia. Si no especifica un nombre, la instancia se puede identificar mediante su ID, que se genera automáticamente al iniciar la instancia.
- Para agregar otras etiquetas, elija Add additional tag (Agregar etiqueta adicional). Elija Add tag (Agregar etiqueta) y, a continuación, ingrese una clave y un valor, y seleccione el tipo de recurso que desea etiquetar. Elija Add tag (Agregar etiqueta) para cada etiqueta adicional.

Solo puede especificar el nombre de instancia al inicializar la instancia. No puede asignar un nombre a la instancia al crear una plantilla de inicialización, pero puede agregar etiquetas para los recursos que se crean cuando se inicializa la instancia.

Imágenes de aplicaciones y sistema operativo (Imagen de máquina de Amazon)

Una Imagen de máquina de Amazon (AMI) proporciona la información necesaria para crear una instancia. Por ejemplo, una AMI puede contener el software necesario para funcionar como servidor web, como Linux, Apache y su sitio web.

Puede encontrar una AMI adecuada de la siguiente manera: Con cada opción para buscar una AMI, puede elegir Cancel (Cancelar) (en la parte superior derecha) para volver al asistente de instancias de inicialización sin elegir una AMI.

Barra de búsqueda

Para buscar en todas las AMI disponibles, ingrese una palabra clave en la barra de búsqueda de AMI y pulse Enter (Intro). Elija Select (Seleccionar) para seleccionar una AMI.

Recents (Recientes

Las AMI que se han usado recientemente.

Elija iniciada recientemente o Actualmente en uso y, a continuación, desde Imagen de máquina de Amazon (AMI), seleccione una AMI.

Mis AMI

Las AMI privadas de su propiedad o las AMI privadas que se han compartido con usted.

Elija De mi propiedad o Compartido conmigo y, a continuación, desde Imagen de máquina de Amazon (AMI), seleccione una AMI.

Quick Start (Inicio rápido

Las AMI están agrupadas por sistema operativo (SO) para ayudar a comenzar rápidamente a trabajar.

En primer lugar, seleccione el sistema operativo que necesita y, a continuación, en Imagen de máquina de Amazon (AMI), seleccione una AMI. Para seleccionar una AMI que se pueda usar con el nivel gratuito de AWS, asegúrese de que la AMI esté marcada como Apto para el nivel gratuito.

Browse more AMIs (Examinar más AMI

Elija Browse more AMIs (Examinar más AMI) para navegar por el catálogo completo de AMI.

- Para buscar en todas las AMI disponibles, escriba una palabra clave en la barra de búsqueda y pulse Intro.
- Para buscar una AMI mediante un parámetro de Systems Manager, elija el botón de flecha situado a la derecha de la barra de búsqueda y, a continuación, Search by Systems Manager parameter (Buscar por parámetro de Systems Manager). Para obtener más información, consulte Referencia de AMI a través de los parámetros de Systems Manager.
- Para buscar por categoría, elija Quickstart AMIs (AMI de inicio rápido), My AMIs (Mis AMI), AWS Marketplace AMIs (AMI) o Community AMIs (AMI de comunidad).

  AWS Marketplace es una tienda en línea donde puede comprar el software que se ejecuta en AWS, incluidas las AMI. Para obtener más información sobre cómo iniciar una instancia desde AWS Marketplace, consulte Inicialización de una instancia de Amazon EC2 desde una AMI de AWS Marketplace. En Community AMIs (AMI de comunidad), puede encontrar las AMI que los miembros de la comunidad de AWS han puesto a disposición de los demás. Las AMI de Amazon o de un socio verificado están marcadas como Verified provider (Proveedor verificado).
- Para filtrar la lista de AMI, active una o varias casillas de verificación en Refine results (Refinar los resultados) a la izquierda de la pantalla. Las opciones de filtro son diferentes en función de la categoría de búsqueda seleccionada.
- Compruebe la lista Tipo de dispositivo raíz que se muestra para cada AMI. Observe cuáles son las AMI del tipo que necesita, ebs (respaldadas por Amazon EBS) o bien instance-store (con respaldo en el almacén de instancias). Para obtener más información, consulte Tipo de volumen raíz.
- Compruebe la lista Tipo de virtualización que se muestra para cada AMI. Observe cuáles son las AMI del tipo que necesita, hvm o paravirtual. Por ejemplo, algunos tipos de instancias

requieren una HVM. Para obtener más información sobre los tipos de virtualización de Linux, consulte Tipos de virtualización.

- Compruebe el modo de arranque que aparece para cada AMI. Observe qué AMI utiliza el modo de arranque que necesita: legacy-bios, uefi o uefi-preferred. Para obtener más información, consulte Comportamiento de inicialización de instancias con modos de arranque de Amazon EC2.
- Elija una AMI que satisfaga sus necesidades y, a continuación, elija Seleccionar.

Advertencia al cambiar la AMI

Al inicializar una instancia, si modifica la configuración de los volúmenes o grupos de seguridad asociados a la AMI seleccionada al inicializar una instancia y, a continuación, elige una AMI diferente, se abrirá una ventana para avisarle que se modificarán o eliminarán algunas de las configuraciones actuales. Puede revisar los cambios en los volúmenes y grupos de seguridad. Además, puede ver qué volúmenes se agregarán y eliminarán, o ver únicamente los volúmenes que se agregarán. Esta advertencia no aparecerá cuando cree una plantilla de inicialización.

Tipo de instancia

El tipo de instancia define la configuración de hardware y el tamaño de la instancia. Los tipos de instancia más grandes tienen una CPU y memoria superiores. Para obtener más información, consulte Tipos de instancias de Amazon EC2.

- Instance type (Tipo de instancia): asegúrese de que el tipo de instancia sea compatible con la AMI que ha especificado. Para obtener más información, consulte Tipos de instancias de Amazon EC2.

  Nivel gratuito: puede usar tipos de instancias etiquetados como Apto para el nivel gratuito de forma gratuita con el nivel gratuito. Los tipos de instancias específicos dependen de cuándo creó su Cuenta de AWS.

  Si creó su Cuenta de AWS antes del 15 de julio de 2025 y esta tiene menos de 12 meses de antigüedad, puede usar Amazon EC2 con el nivel gratuito si selecciona el tipo de instancia t2.micro (o el tipo de instancia t3.micro en regiones en las que t2.micro no esté disponible). Tenga en cuenta que cuando inicializa una instancia t3.micro, se establece de forma predeterminada en el modo Ilimitado, lo que puede generar cargos adicionales en función del uso de la CPU.

Si creó la Cuenta de AWS el 15 de julio de 2025 o después, puede usar los tipos de instancias t3.micro, t3.small, t4g.micro, t4g.small, c7i-flex.large y m7i-flex.large durante 6 meses o hasta que agote sus créditos.

Para obtener más información, consulte Beneficios del nivel gratuito antes y después del 15 de julio de 2025.

- Comparación de tipos de instancia: puede comparar distintos tipos de instancia mediante los siguientes atributos: número de vCPU, arquitectura, cantidad de memoria (GiB), cantidad de almacenamiento (GB), tipo de almacenamiento y rendimiento de red.
- Obtener asesoramiento: puede obtener orientación y sugerencias sobre tipos de instancias en el buscador de tipos de instancias de EC2. Para obtener más información, consulte Obtención de recomendaciones del buscador de tipos de instancias de EC2.
- (Solo plantillas de inicialización) Avanzado: para especificar los atributos de instancia y permitir que Amazon EC2 identifique los tipos de instancias con esos atributos, elija Avanzado y luego seleccione Especificar los atributos del tipo de instancia.
  - Number of vCPUs (Número de vCPU): ingrese el número mínimo y máximo de vCPU para los requisitos de computación. Para indicar que no hay límites, ingrese un mínimo de **0** y deje el máximo en blanco.
  - Amount of memory (MiB) (Cantidad de memoria [MiB]): ingrese la cantidad mínima y máxima de memoria, en MiB, para los requisitos de computación. Para indicar que no hay límites, ingrese un mínimo de **0** y deje el máximo en blanco.
  - Expanda Optional instance type attributes (Atributos de tipo de instancia opcionales) y elija Add attribute (Agregar atributo) para expresar sus requisitos de computación con más detalle. Para obtener más información acerca de cada atributo, consulte InstanceRequirementsRequest en la Referencia de la API de Amazon EC2.
  - Resulting instance types (Tipos de instancia resultantes): puede obtener una vista previa de los tipos de instancia que coinciden con los atributos especificados. Para excluir tipos de instancia, elija Add attribute (Agregar atributo) y, desde la lista Attribute (Atributo), elija Excluded instance types (Tipos de instancia excluidos). De la lista Attribute Value (Valor de atributo), seleccione los tipos de instancia que desea excluir.

Par de claves (inicio de sesión)

En Key pair name (Nombre de par de claves) seleccione un par de claves existente o seleccione Create new key pair (Crear nuevo par de claves) para crear uno nuevo. Para obtener más información, consulte Pares de claves e instancias de Amazon EC2.

> **Important**
>
> Si elige la opción Proceed without key pair (Not recommended) (Continuar sin un par de claves [No recomendado]), no podrá conectarse a la instancia a menos que elija una AMI que esté configurada para ofrecer a los usuarios otra forma de iniciar sesión.

Configuración de red

La configuración de red define la dirección IP, los grupos de seguridad y las interfaces de red de las instancias. Puede utilizar la configuración de red predeterminada o ajustarla según sea necesario.

- (Solo para el asistente de inicialización de instancias) VPC: elija una VPC existente para su instancia. La VPC predeterminada para la región se selecciona de forma predeterminada. Como alternativa, puede elegir una VPC propia o una que hayan compartido con usted. Para obtener más información, consulte Nubes privadas virtuales para sus instancias EC2.
- Subred: elija una subred para la instancia o seleccione Crear una subred nueva para crear una subred nueva desde la consola de Amazon VPC.
  - Puede crear una subred en cualquier zona de disponibilidad, zona local, zona de Wavelength o zona de Outpost de la VPC seleccionada.
  - Para lanzar la instancia en una subred solo de IPv6, la instancia debe estar basada en Nitro.
- (Solo para el asistente de inicialización de instancias) Asignación automática de la IP pública: habilite o deshabilite la asignación automática de direcciones IPv4 públicas. Al lanzar instancias en una subred predeterminada, el valor predeterminado es Habilitado. Al lanzar instancias en una subred no predeterminada, el valor predeterminado es Deshabilitado. Para obtener más información, consulte Direcciones IPv4 públicas.

  Esta opción no se puede habilitar para las subredes no predeterminadas si se agrega una interfaz de red secundaria. Para obtener más información, consulte the section called “Asignación de una dirección IPv4 pública durante el lanzamiento”.

- (Solo para el asistente de inicialización de instancias) Asignación automática de la IP IPv6: habilite o deshabilite la asignación automática de direcciones IPv6. Para obtener más información, consulte Direcciones IPv6.
- Firewall (grupos de seguridad): seleccione un grupo de seguridad existente o cree uno nuevo. Asegúrese de que el grupo de seguridad cuente con las reglas que permitan el tráfico hacia las instancias y desde ellas. El resto del tráfico se ignora.

  Si crea un grupo de seguridad nuevo, se crea automáticamente una regla entrante que permite conectarse a la instancia desde todas las direcciones IP a través de SSH (para instancias de Linux) o RDP (para instancias de Windows). Esta regla puede quitarse o modificarse según sea necesario. Puede agregar reglas según sea necesario. Para obtener más información, consulte Configurar reglas del grupo de seguridad.

  > **Warning**
  >
  > Las reglas que permiten el acceso a su instancia desde todas las direcciones IP a través de SSH o RDP son aceptables si va a iniciar una instancia de prueba por un breve periodo y la detendrá o finalizará después. No son seguras para los entornos de producción. Debe autorizar el acceso a las instancias únicamente a un rango específico de direcciones IP.

  Este grupo de seguridad se agrega a la interfaz de red principal y a cualquier interfaz de red secundaria. Puede seleccionar grupos de seguridad adicionales para las interfaces de red, pero no puede eliminar el que seleccione aquí.
- Configuración de red avanzada: puede configurar la interfaz de red principal según sea necesario. Para agregar una interfaz de red secundaria, elija Add network interface (Agregar interfaz de red). El número de interfaces de red que puede agregar depende del tipo de instancia seleccionado. Recuerde que esta sección solo está disponible si selecciona una subred.
  - Índice del dispositivo: el índice del dispositivo. La interfaz de red principal debe asignarse al índice 0.
  - Interfaz de red: la interfaz de red. Seleccione Nueva interfaz para permitir que Amazon EC2 cree una interfaz nueva o seleccione una interfaz de red existente disponible. Si selecciona una interfaz de red existente como la interfaz de red principal, no podrá habilitar la asignación automática de IP pública para las subredes no predeterminadas.
  - Descripción: una descripción para la nueva interfaz de red.

- Subnet (Subred): la subred en la que se creará una nueva interfaz de red. La instancia se inicia en la misma subred que la interfaz de red principal.

  Debe elegir una subred para una interfaz de red secundaria que esté en la misma zona de disponibilidad que la subred de la interfaz de red principal. Si selecciona una subred de otra VPC, la etiqueta Multi-VPC se mostrará junto a la interfaz de red. Esto le permite crear instancias con varios hosts en las VPC con diferentes configuraciones de red y seguridad.

  Para iniciar una instancia de EC2 en una subred solo de IPv6, debe utilizar una instancia basada en Nitro. Al iniciar una instancia solo de IPv6, es posible que DHCPv6 no proporcione inmediatamente la instancia con el servidor de nombres DNS IPv6. Durante este retraso inicial, es posible que la instancia no resuelva dominios públicos. Puede cambiar el archivo de configuración y volver a crear la imagen de la AMI para que el archivo tenga la dirección del servidor de nombres DNS IPv6 inmediatamente al arrancar.
- Grupos de seguridad: los grupos de seguridad para asociar a las interfaces de red. Debe elegir un grupo de seguridad de la misma VPC que la subred de la interfaz de red.
- (Solo plantillas de inicialización) Asignar IP pública automáticamente: especifique si la instancia recibe una dirección IPv4 pública. De forma predeterminada, las instancias en una subred predeterminada reciben una dirección IPv4 pública, mientras que las instancias en una subred no predeterminada no la reciben. Puede seleccionar Enable (Habilitar) o Disable (Deshabilitar) para anular la configuración predeterminada de la subred. Para obtener más información, consulte Direcciones IPv4 públicas.
- IP principal: una dirección IPv4 privada del intervalo de su subred. Deje en blanco para permitir que Amazon EC2 elija una dirección IPv4 privada.
- IP secundaria: direcciones IPv4 privadas adicionales del intervalo de la subred. Elija Asignar manualmente e ingrese una dirección IPv4. Elija Agregar IP para agregar otra dirección IPv4. O bien, elija Asignar automáticamente e ingrese un valor para indicar el número de direcciones IPv4 que quiere que Amazon EC2 elija por usted.
- (Solo IPv6) IPs IPv6: direcciones IPv6 del intervalo de la subred. Elija Asignar manualmente e ingrese una dirección IPv6. Elija Agregar IP para agregar otra dirección IPv6. O bien, elija Asignar automáticamente e ingrese un valor para indicar el número de direcciones IPv6 que quiere que Amazon EC2 elija por usted.
- Prefijos IPv4: los prefijos IPv4 para la interfaz de red. Elija Asignar manualmente e ingrese un prefijo IPv4. O bien, elija Asignar automáticamente e ingrese un valor para indicar el número de prefijos IPv4 que quiere que Amazon EC2 elija por usted.

- Prefijos IPv6: los prefijos IPv6 para la interfaz de red. Elija Asignar manualmente e ingrese un prefijo IPv6. O bien, elija Asignar automáticamente e ingrese un valor para indicar el número de prefijos IPv6 que quiere que Amazon EC2 elija por usted.
- (Doble pila y solo IPv6) Asignación de la IP IPv6 principal: si selecciona una subred de doble pila o solo IPv6, asigne una dirección IPv6 principal. Esto ayuda a evitar interrupciones en el tráfico a la instancia o a la interfaz de red. Habilite esta opción si depende de que la dirección IPv6 no cambie. No podrá eliminar la dirección IPv6 principal más adelante. Al habilitar una dirección GUA de IPv6 para que sea una de IPv6 principal, la primera dirección GUA de IPv6 pasará a ser la dirección IPv6 principal hasta que se finalice la instancia o se separe la interfaz de red. Si tiene varias direcciones IPv6 asociadas a una interfaz de red y deja que Amazon EC2 asigne una dirección IPv6 primaria, la primera dirección GUA de IPv6 asociada a la interfaz de red pasa a ser la dirección IPv6 principal.
- Delete on termination (Eliminar al finalizar): indica si la interfaz de red se elimina, cuándo se elimina la instancia.
- Tipo de interfaz: el tipo de interfaz de red:
  - ENA: una interfaz de red de alto rendimiento diseñada para gestionar el alto rendimiento y tasas de paquetes por segundo para los protocolos TCP/IP y, al mismo tiempo, minimizar el uso de la CPU. Este es el valor predeterminado. Para obtener más información sobre ENA, consulte Elastic Fabric Adapter.
  - EFA con ENA: una interfaz de red que admite dispositivos ENA y EFA para el transporte tradicional basado en TCP/IP junto con el transporte basado en SRD. Para obtener más información sobre EFA, consulte Elastic Fabric Adapter.
  - Solo EFA: una interfaz de red de alto rendimiento diseñada para gestionar la comunicación entre nodos de alto rendimiento y baja latencia para el transporte basado en SRD y, al mismo tiempo, evitar la pila del sistema operativo. Las interfaces de red solo EFA no admiten direcciones IP. Para obtener más información sobre EFA, consulte Elastic Fabric Adapter.
- Elastic Fabric Adapter: indica si la interfaz de red es un Elastic Fabric Adapter. Para obtener más información, consulte Elastic Fabric Adapter para cargas de trabajo de HPC y IA o ML en Amazon EC2.
- Índice de la tarjeta de red: el índice de la tarjeta de red. La interfaz de red principal debe asignarse al índice 0 de la tarjeta de red. Algunos tipos de instancia admiten varias tarjetas de red.
- ENA Express: ENA Express funciona con la tecnología de Scalable Reliable Datagram (SRD) de AWS. La tecnología SRD utiliza un mecanismo de difusión de paquetes para distribuir la carga y

evitar la congestión de la red. Al habilitar ENA Express, las instancias compatibles se comunican mediante SRD además del tráfico de TCP normal siempre que sea posible. El asistente de inicialización de instancias o la plantilla de inicialización no incluyen la configuración de ENA Express para la instancia, a menos que seleccione Habilitar o Deshabilitar en la lista.

- UDP de ENA Express: si habilitó ENA Express, de forma opcional, puede usar dicha característica para el tráfico de UDP. El asistente de inicialización de instancias o la plantilla de inicialización no incluyen la configuración de ENA Express para la instancia, a menos que seleccione Habilitar o Deshabilitar.

Configurar almacenamiento

La AMI seleccionada incluye uno o más volúmenes de almacenamiento, incluido el volumen de dispositivo raíz. Se pueden especificar volúmenes adicionales para adjuntar a la instancia.

(Solo para el asistente de inicialización de instancias) Puede usar la vista Simple o Avanzada. Con la vista Simple, especifica el tamaño y el tipo de volumen. Para especificar todos los parámetros de volumen, elija la vista Advanced (Avanzada) (en la parte superior derecha de la tarjeta).

Mediante el uso de la vista Advanced (Avanzada), puede configurar cada volumen de la siguiente manera:

- Storage type (Tipo de volumen): seleccione el almacén de instancias o los volúmenes de Amazon EBS que desea asociar a la instancia. Los tipos de volumen disponibles en la lista dependen del tipo de instancia que haya elegido. Para obtener más información, consulte Almacenamiento de nivel de bloques temporal del almacén de instancias para las instancias de EC2 y Volúmenes de Amazon EBS.
- Device name (Nombre de dispositivo): selecciónelo de la lista de nombres de dispositivo disponibles para el volumen.
- Snapshot (Instantánea): seleccione la instantánea desde la que desea restaurar un volumen. También puede buscar instantáneas públicas y compartidas disponibles escribiendo texto en el campo Snapshot (Instantánea).
- Size (GiB) (Tamaño [GiB]): para volúmenes de EBS, puede especificar un tamaño de almacenamiento.
- Volume type (Tipo de volumen): elija un tipo de volumen para volúmenes de EBS. Para obtener más información, consulte Tipos de volúmenes de Amazon EBS en la Guía del usuario de Amazon EBS.

- E/S por segundo aprovisionadas (IOPS): si selecciona el tipo de volumen io1, io2 o gp3, puede ingresar la cantidad de operaciones de entrada/salida por segundo (E/S por segundo aprovisionadas) que el volumen puede admitir. Obligatorio para los volúmenes io1, io2 y gp3. No es compatible con los volúmenes gp2, st1, sc1 ni estándar. Si se omite este parámetro para la plantilla de inicialización, se debe especificar un valor para él cuando se lance una instancia desde la plantilla de inicialización.
- Delete on termination (Eliminar al terminar): para los volúmenes de Amazon EBS, elija Yes (Sí) si se eliminará el volumen cuando se termine la instancia asociada o elija No para mantener el volumen. Para obtener más información, consulte Conservación de los datos cuando se termina una instancia.
- Encrypted (Cifrado): si el tipo de instancia admite el cifrado EBS, puede elegir Yes (Sí) para habilitar el cifrado para el volumen. Si ha habilitado el cifrado de forma predeterminada en esta región, el cifrado se habilita automáticamente. Para obtener más información, consulte Cifrado de Amazon EBS en la Guía del usuario de Amazon EBS.
- KMS key (Clave KMS): si ha seleccionado Yes (Sí) para Encrypted (Cifrado), a continuación, debe seleccionar una clave administrada por el cliente a fin de utilizarla para cifrar el volumen. Si ha habilitado el cifrado de forma predeterminada en esta región, se selecciona automáticamente la clave predeterminada administrada por el cliente. Puede seleccionar una clave diferente o especificar el ARN de cualquier clave administrada por el cliente que haya creado.
- Rendimiento: si seleccionó el tipo de volumen gp3, puede ingresar el rendimiento, en MiB/s, que puede soportar el volumen.
- Tasa de inicialización del volumen: si seleccionó una instantánea, puede especificar de forma opcional la tasa de inicialización del volumen, en MiB/s, a la que se descargarán los bloques de la instantánea desde Amazon S3 al volumen. Para obtener más información, consulte Uso de una tasa aprovisionada de Amazon EBS para la inicialización del volumen. Para usar la tasa de inicialización predeterminada o la restauración rápida de instantáneas (si está habilitada para la instantánea seleccionada), no especifique una tasa.
- Sistemas de archivos: monte un sistema de archivos de Amazon EFS o Amazon FSx en la instancia. Para obtener más información sobre cómo montar un sistema de archivos de Amazon EFS, consulte Uso de Amazon EFS con instancias de Amazon EC2 para Linux. Para obtener más información sobre cómo montar un sistema de archivos de Amazon FSx, consulte . Uso de Amazon FSx con instancias de Amazon EC2

Detalles avanzados

En Detalles avanzados, expanda la sección para ver los campos y especifique cualquier parámetro adicional para la instancia.

- (Solo para el asistente de inicialización de instancias) Directorio de unión al dominio: seleccione el directorio de Directory Service (dominio) al que se ha unido la instancia después de su inicialización. Si selecciona un dominio, debe seleccionar un rol de IAM con los permisos necesarios. Para obtener más información sobre la unión de dominios, consulte Unir sin problemas una instancia de Amazon EC2 Linux a su directorio de Managed Microsoft AD AWS (instancias de Linux) y Unir sin problemas una instancia de Amazon EC2 Windows a su directorio de Managed Microsoft AD AWS (instancias de Windows).
- Perfil de instancia de IAM: seleccione un perfil de instancia de IAM para asociarlo a la instancia. Este es un contenedor para un rol de IAM. Para obtener más información, consulte Roles de IAM para Amazon EC2.
- Hostname type (Tipo de nombre de anfitrión): selecciónelo si desea que el nombre de host del sistema operativo invitado de la instancia incluya el nombre del recurso o el nombre de IP. Para obtener más información, consulte Nombres de host y dominios de instancias de EC2.
- DNS Hostname (Nombre de host DNS): determina si las consultas de DNS al nombre del recurso o de IP (según lo que haya seleccionado para Hostname type) responderán con la dirección IPv4 (registro A), dirección IPv6 (registro AAAA) o ambas. Para obtener más información, consulte Nombres de host y dominios de instancias de EC2.
- Recuperación automática de instancias: cuando está habilitada, recupera la instancia si las comprobaciones de estado del sistema fallan. Esta configuración está activada de forma predeterminada en el inicio de los tipos de instancia compatibles. Para obtener más información, consulte Configuración de la recuperación automática simplificada en una instancia de Amazon EC2.
- Shutdown behavior (Comportamiento de cierre): seleccione si la instancia debe detenerse o finalizarse al cerrarla. Para obtener más información, consulte Cambiar el comportamiento de apagado iniciado por la instancia.
- Stop - Hibernate behavior (Detener: comportamiento de hibernación): para habilitar la hibernación, seleccione Enable (Habilitar). Este campo solo está disponible si la instancia satisface los requisitos previos de hibernación. Para obtener más información, consulte Hibernación de la instancia de Amazon EC2.

- Termination protection (Protección de finalización): para evitar una finalización accidental, elija Enable (Habilitar). Para obtener más información, consulte Cambiar la protección de terminación de instancias.
- Protección de detención: para evitar detenciones accidentales, elija Enable (Habilitar). Para obtener más información, consulte Habilitación de la protección de detención.
- Detailed CloudWatch monitoring (Supervisión detallada de CloudWatch): elija Enable (Habilitar) para activar la supervisión detallada de la instancia con Amazon CloudWatch. Se aplican cargos adicionales. Para obtener más información, consulte Monitorear las instancias con CloudWatch.
- Credit specification (Especificación de crédito): elija Unlimited (Ilimitado) para permitir que las aplicaciones se expandan más allá de la base de referencia por el tiempo que sea necesario. Este campo solo es válido para instancias T. Podrían aplicarse cargos adicionales. Para obtener más información, consulte Instancias de rendimiento ampliable.
- Grupo de ubicación: especifique el grupo de ubicación en el que desea iniciar la instancia. Se puede seleccionar un grupo de ubicación existente o crear uno nuevo. No todos los tipos de instancia admiten la inicialización de instancias en un grupo de ubicación. Para obtener más información, consulte Grupos de ubicación para instancias de Amazon EC2.
- EBS-optimized instance (instancia optimizada para EBS): una instancia optimizada para Amazon EBS utiliza una pila de configuración optimizada y proporciona capacidad dedicada adicional para la E/S de Amazon EBS. Si el tipo de instancia admite esta característica, seleccione Enable (Habilitar) para habilitarla. Se aplican cargos adicionales. Para obtener más información, consulte the section called “Optimización de EBS”.
- Configuración del ancho de banda de la instancia: puede aumentar el ancho de banda de la red o el ancho de banda de EBS. Solo para los tipos de instancias compatibles. Para obtener más información, consulte Configuración de ponderación de ancho de banda de instancias de EC2.
- Opción de compra: elija Solicitar instancias de spot para solicitar instancias de spot al precio de spot, limitado al precio bajo demanda, y elija Personalizar instancia de spot para cambiar la configuración de instancia de spot predeterminada. Puede establecer el precio máximo (no recomendado) y cambiar el tipo de solicitud, la duración de la solicitud y el comportamiento de interrupción. Si no solicita una instancia de spot, Amazon EC2 inicia una instancia bajo demanda de forma predeterminada. Para obtener más información, consulte Administración de instancias de spot.
- Capacity Reservation (Reserva de capacidad): especifique si desea iniciar la instancia en cualquier reserva de capacidad abierta (Open [Abierta]), una reserva de capacidad específica (Target by ID [Destino por ID]) o un grupo de reserva de capacidad (Target by group [Destino por grupo]). Para

especificar que no se debe utilizar una reserva de capacidad, elija None (Ninguna). Para obtener más información, consulte iniciar instancias en una Reserva de capacidad existente.

- Tenancy (Tenencia): elija si ejecutar su instancia en hardware compartido (Shared [Compartido]), asilado, hardware dedicado (Dedicated [Dedicado]) o en un host dedicado (Dedicated host [Host dedicado]). Si decide iniciar la instancia en host dedicado, puede especificar si desea iniciar la instancia en un grupo de recursos de host o utilizar un host dedicado específico como destino. Podrían aplicarse cargos adicionales. Para obtener más información, consulte Instancias dedicadas de Amazon EC2 y Hosts dedicados de Amazon EC2.
- RAM disk ID (ID de disco RAM): (solo válido para AMI paravirtuales [PV]) seleccione un disco RAM para la instancia. Si ha seleccionado un kernel, puede que tenga que seleccionar un disco RAM específico con los controladores necesarios.
- Kernel ID (ID del kernel): (solo válido para AMI paravirtuales [PV]) seleccione un kernel para la instancia.
- Nitro Enclave: permite crear entornos de ejecución aislados, llamados enclaves, a partir de instancias de Amazon EC2. Seleccione Enable (Habilitar) para habilitar la instancia de Nitro Enclaves de AWS. Para obtener más información, consulte ¿Qué son los Nitro Enclaves de AWS? en la Guía del usuario de Nitro Enclaves de AWS.
- Configuraciones de licencia: puede iniciar instancias con la configuración de licencia especificada para realizar un seguimiento del uso de la licencia. Para obtener más información, consulte la sección Crear configuraciones de licencia en la Guía del usuario de License Manager de AWS.
- Especificar las opciones de CPU: en el asistente de inicialización de instancias, este campo solo está visible si el tipo de instancia seleccionado admite la especificación de opciones de CPU. Elija Especificar las opciones de CPU para especificar un número personalizado de CPU virtuales durante la inicialización. Establezca el número de núcleos de la CPU y subprocesos por núcleo. Para obtener más información, consulte Opciones de CPU para las instancias de Amazon EC2.
- Metadatos accesibles: puede habilitar o deshabilitar el acceso al servicio de metadatos de instancia (IMDS). Para obtener más información, consulte Configurar las opciones de metadatos para instancias nuevas.
- Punto de conexión IPv6 para la obtención de metadatos: puede permitir que una instancia utilice la dirección IPv6 del IMDS `[fd00:ec2::254]` para recuperar los metadatos de la instancia. Esta opción solo está disponible si desea lanzar instancias basadas en Nitro en una subred compatible con IPv6 (de doble pila o solo IPv6). Para obtener más información sobre cómo recuperar los metadatos de las instancias, consulte Acceso a los metadatos de instancia de una instancia de EC2.

- Versión de metadatos: si habilita el acceso a IMDS, puede optar por requerir el uso de la versión 2 del servicio de metadatos de instancia, al solicitar metadatos de instancia. Para obtener más información, consulte Configurar las opciones de metadatos para instancias nuevas.
- Límite de saltos de respuesta de metadatos: si habilita IMDS, puede establecer el número permitido de saltos de red para el token de metadatos. Para obtener más información, consulte Configurar las opciones de metadatos para instancias nuevas.
- Allow tags in metadata (Permitir etiquetas en metadatos): si selecciona Enable (Habilitar), la instancia permitirá acceder a todas sus etiquetas desde sus metadatos. Si no se especifica ningún valor, entonces, de forma predeterminada, no se permitirá el acceso a las etiquetas en los metadatos de instancia. Para obtener más información, consulte Habilitación del acceso a etiquetas en metadatos de instancia.
- User data (Datos de usuario): puede especificar los datos de usuario para configurar una instancia durante la inicialización o para ejecutar un script de configuración. Para obtener más información sobre los datos del usuario para las instancias de Linux, consulte Ejecución de comandos al lanzar una instancia de EC2 con la entrada de datos de usuario. Para obtener más información sobre los datos del usuario para las instancias de Windows, consulte Cómo gestiona Amazon EC2 los datos de usuario de las instancias de Windows.

Resumen

Utilice el panel Summary (Resumen) para especificar el número de instancias que se van a iniciar, revisar la configuración de las instancias y iniciar las instancias.

- Number of instances (Número de instancias): escriba el número de instancias que desea iniciar. Todas las instancias se iniciarán con la misma configuración.

> **Tip**
>
> Para garantizar inicializacións de instancias más rápidos, divida las solicitudes de gran tamaño en lotes más pequeños. Por ejemplo, cree cinco solicitudes de inicialización independientes para 100 instancias cada una en lugar de una solicitud de inicialización para 500 instancias.

- (Opcional) Si especifica más de una instancia, para asegurarse de que se mantenga el número correcto de instancias para satisfacer la demanda de la aplicación, puede elegir Considerar escalado automático de EC2 para crear una plantilla de inicialización y un grupo de escalado

automático. Auto Scaling escala el número de instancias en el grupo según sus especificaciones. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling.

> **Note**
>
> Si Amazon EC2 Auto Scaling marca una instancia que está en un grupo de escalado automático como incorrecta, la instancia se programará automáticamente para su reemplazo cuando se finalice y se lance otra, y se pierden los datos de la instancia original. Una instancia se marca como incorrecta si detiene o reinicia la instancia o si otro evento marca la instancia como incorrecta. Para obtener más información, consulte Comprobaciones de estado para instancias en un grupo de escalado automático en la Guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling.

- Revise los detalles de la instancia y haga los cambios necesarios. Puede navegar directamente a una sección si selecciona el enlace correspondiente en el panel Summary (Resumen).
- Cuando esté listo para iniciar una instancia, elija Launch instance (iniciar instancia).

Inicialización de una instancia de EC2 mediante el asistente de inicialización de instancias de la consola

Puede iniciar una instancia de Amazon EC2 mediante el asistente de inicialización de instancias en la consola de Amazon EC2. El asistente proporciona valores predeterminados para los parámetros de inicialización, que puede aceptar o modificar en función de sus necesidades. El único parámetro que no se especifica es el par de claves. Si acepta los valores predeterminados, podrá iniciar una instancia con rapidez al seleccionar solo un par de claves.

> **Important**
>
> Tenga en cuenta que la instancia incurrirá en cargos mientras se encuentre en el estado `running`, aunque permanezca inactiva. Sin embargo, si reúne los requisitos para el nivel gratuito, es posible que no incurra en ningún cargo. Para obtener más información, consulte Seguimiento del uso del nivel gratuito para Amazon EC2.

Para ver una descripción de los parámetros del asistente de inicialización de instancias, consulte Referencia de parámetros de configuración de instancias de Amazon EC2.

Temas

- inicialización rápido de una instancia
- iniciar una instancia mediante parámetros definidos

inicialización rápido de una instancia

Para configurar una instancia rápidamente con fines de prueba, siga estos pasos. Seleccione el sistema operativo y el par de claves y acepte los valores predeterminados. Excepto por el par de claves, el asistente de inicialización de instancias proporciona valores predeterminados para todos los parámetros. Puede aceptar cualquiera o todos los valores predeterminados, o configurar una instancia al especificar sus propios valores para cada parámetro.

Para ver una descripción de los parámetros del asistente de inicialización de instancias, consulte Referencia de parámetros de configuración de instancias de Amazon EC2.

Inicialización rápida de una instancia mediante el asistente de inicialización de instancias

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En la barra de navegación de la parte superior de la pantalla, se muestra la región de AWS actual (por ejemplo, Este de EE. UU. [Ohio]). Si es necesario, seleccione una región distinta para iniciar la instancia.
3. En el panel de la consola de Amazon EC2, elija Iniciar instancia.
4. (Opcional) En Name and tags (Nombre y etiquetas), escriba un nombre descriptivo para la instancia en Name (Nombre).
5. En Application and OS Images (Imagen de máquina de Amazon) (Imágenes de aplicaciones y sistema operativo [Imagen de máquina de Amazon]), elija Quick Start (Inicio rápido) y, a continuación, elija el sistema operativo (SO) de la instancia.
6. (Opcional) En Key pair (login) (Par de claves [inicio]), para Key pair name (Nombre de par de claves) seleccione un par de claves existente o cree uno nuevo.
7. En el panel Summary (Resumen), elija Launch instance (Lanzar instancia).

iniciar una instancia mediante parámetros definidos

Si va a iniciar una instancia que utilizará en producción, tendrá que configurarla para que se adapte a sus necesidades. Para ver una descripción de los parámetros del asistente de inicialización de instancias, consulte Referencia de parámetros de configuración de instancias de Amazon EC2.

Inicialización de una instancia mediante la definición de todos los parámetros de inicialización con el asistente de inicialización de instancias

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En la barra de navegación de la parte superior de la pantalla, se muestra la región de AWS actual (por ejemplo, Este de EE. UU. [Ohio]). Si es necesario, seleccione una región distinta para iniciar la instancia.
3. En el panel de la consola de Amazon EC2, elija Iniciar instancia.
4. (Opcional) En Nombre y etiquetas, en Nombre, introduzca un nombre descriptivo para la instancia de forma que pueda rastrearla fácilmente.

   El nombre de la instancia es una etiqueta, donde la clave es Name (Nombre) y el valor es el nombre que especifique.
5. En Application and OS Images (Amazon Machine Image), elija el sistema operativo (SO) para la instancia y, luego, seleccione una AMI.

   Una AMI es una plantilla que contiene el sistema operativo y el software necesarios para inicializar su instancia.
6. En Instance type (Tipo de instancia), elija un tipo de instancia.

   El tipo de instancia determina la configuración de hardware (capacidad de CPU, memoria, almacenamiento y capacidad de red) y el tamaño de la computadora host que se usa para su instancia.

   Si no está seguro del tipo de instancia que debe elegir, puede hacer lo siguiente:

   - Elija Comparar tipos de instancias para comparar distintos tipos de instancia mediante los siguientes atributos: número de vCPU, arquitectura, cantidad de memoria (GiB), cantidad de almacenamiento (GB), tipo de almacenamiento y rendimiento de red.
   - Elija Obtener asesoramiento para obtener orientación y sugerencias sobre tipos de instancias en el buscador de tipos de instancias de EC2. Para obtener más información, consulte Obtención de recomendaciones del buscador de tipos de instancias de EC2.

> **Note**
>
> En función de cuándo creó la cuenta, es posible que pueda usar tipos de instancias de forma gratuita con el nivel gratuito. Estos tipos de instancias se etiquetan como Aptos para el nivel gratuito.
> Si creó su Cuenta de AWS antes del 15 de julio de 2025 y esta tiene menos de 12 meses de antigüedad, puede usar Amazon EC2 con el nivel gratuito si selecciona el tipo de instancia t2.micro (o el tipo de instancia t3.micro en regiones en las que t2.micro no esté disponible). Tenga en cuenta que, al lanzar una instancia t3.micro, se establece de forma predeterminada en el modo ilimitado, lo que puede generar cargos adicionales en función del uso de la CPU.
> Si creó la Cuenta de AWS el 15 de julio de 2025 o después, puede usar los tipos de instancias t3.micro, t3.small, t4g.micro, t4g.small, c7i-flex.large y m7i-flex.large durante 6 meses o hasta que agote sus créditos.
> Para obtener más información, consulte Beneficios del nivel gratuito antes y después del 15 de julio de 2025.

7. (Opcional) En Par de claves (inicio), para Nombre de par de claves seleccione un par de claves existente o cree uno nuevo. Si no necesita un par de claves para conectarse a la instancia, puede elegir Continuar sin un par de claves (no recomendado).
8. En Configuración de red, puede mantener los valores predeterminados si va a iniciar una instancia de prueba. Si va a iniciar una instancia de producción, se recomienda controlar el tráfico que entra y sale de la instancia mediante la configuración de red y los grupos de seguridad que defina.
9. En Configurar el almacenamiento, puede mantener los valores predeterminados o especificar almacenamiento adicional. La AMI seleccionada incluye uno o más volúmenes de almacenamiento, incluido el volumen de dispositivo raíz. Se pueden especificar volúmenes adicionales para adjuntar a la instancia.

   Se puede utilizar la vista Simple o Advanced (Avanzada). Con la vista Simple, especifica el tamaño y el tipo de volumen. Para especificar todos los parámetros de volumen, elija la vista Advanced (Avanzada) (en la parte superior derecha de la tarjeta).
10. En Detalles avanzados, expanda la sección para ver los campos y especifique cualquier parámetro adicional para su instancia.
11. En el panel Resumen, puede hacer lo siguiente:

a. Especificar el número de instancias que se van a iniciar.

b. Revisar la configuración de la instancia e ir directamente a una sección mediante el enlace correspondiente.

c. Cuando esté listo para iniciar una instancia, elija Launch instance (iniciar instancia).

Si se produce un error al iniciar la instancia o el estado pasa inmediatamente a `terminated` en lugar de `running`, consulte Solución de problemas de inicialización de instancias de Amazon EC2.

12. (Opcional) Puede crear una alerta de facturación para la instancia. En la pantalla de confirmación, en Next Steps (Próximos pasos), elija Create billing alerts (Crear alertas de facturación) y siga las instrucciones. También se pueden crear alertas de facturación después de iniciar la instancia. Para obtener más información, consulte Creación de una alarma de facturación para supervisar los cargos estimados de AWS en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch.

Inicialización de instancias de EC2 con una plantilla de inicialización

Una plantilla de inicialización de Amazon EC2 almacena parámetros de inicialización de instancias con el objetivo de no tener que especificarlos cada vez que inicie una instancia.

Varios servicios de inicialización de instancias pueden utilizar opcionalmente plantillas de inicialización al inicializar instancias, mientras que para otros servicios, como la flota de EC2, las instancias no se pueden lanzar a menos que se utilice una plantilla de inicialización. En este tema se describe cómo utilizar una plantilla de inicialización al iniciar una instancia con el asistente de inicialización de EC2, Amazon EC2 Auto Scaling, una flota de EC2 o una flota de spot.

Para obtener más información sobre cómo crear plantillas de inicialización, incluido cómo crear una plantilla de inicialización, consulte Almacenamiento de parámetros de inicialización de instancias en plantillas de inicialización de Amazon EC2.

Temas

- Inicialización de una instancia de Amazon EC2 mediante el uso de una plantilla de inicialización
- Inicialización de instancias en un grupo de Amazon EC2 Auto Scaling mediante el uso de una plantilla de inicialización
- Inicialización de una flota de EC2 mediante el uso de una plantilla de inicialización

- Inicialización de una flota de spot mediante el uso de una plantilla de inicialización

Inicialización de una instancia de Amazon EC2 mediante el uso de una plantilla de inicialización

Puede usar los parámetros incluidos en una plantilla de inicialización para iniciar una instancia de Amazon EC2. Tras seleccionar la plantilla de inicialización, pero antes de inicializar la instancia, puede modificar los parámetros de inicialización.

A las instancias que se inician mediante una plantilla de inicialización se le asignan automáticamente dos etiquetas con las claves `aws:ec2launchtemplate:id` y `aws:ec2launchtemplate:version`. Estas etiquetas no se pueden eliminar ni editar.

Console

Inicialización de una instancia con una plantilla de inicialización

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Utilice uno de las siguientes opciones para seleccionar la plantilla de inicialización:
   - En el panel de la consola de Amazon EC2, elija la flecha hacia abajo situada junto a Lanzar instancia, elija Lanzar instancia a partir de una plantilla y, a continuación, en Plantilla de origen, seleccione una plantilla de inicialización.
   - En el panel de navegación, elija Plantillas de lanzamiento, seleccione la plantilla de inicialización y elija Acciones, Lanzar instancia a partir de una plantilla.
3. En Source template version (Versión de la plantilla de origen), seleccione la versión de la plantilla de inicialización que desee utilizar.
4. (Opcional) Puede modificar los valores de cualquiera de los parámetros de inicio. Si no modifica un valor, se utiliza el valor definido por la plantilla de inicialización. Si no se ha especificado ningún valor en la plantilla de inicialización, se usará el valor predeterminado para el parámetro.
5. En el panel Resumen, en Cantidad de instancias, especifique la cantidad de instancias que iniciará.
6. Seleccione Iniciar instancia.

Si se produce un error al iniciar la instancia o el estado pasa inmediatamente a `terminated` en lugar de `running`, consulte Solución de problemas de inicialización de instancias de Amazon EC2.

AWS CLI

Inicialización de una instancia a partir de una plantilla de inicialización

- Utilice el comando run-instances y especifique el parámetro `--launch-template`. Opcionalmente, seleccione la versión de la plantilla de inicialización que usar. Si no especifica la versión, se usa la predeterminada.

```
aws ec2 run-instances \
    --launch-template LaunchTemplateId=lt-0abcd290751193123,Version=1
```

- Para omitir un parámetro de plantilla de inicialización, especifíquelo en el comando run-instances. En el siguiente ejemplo, se omite el tipo de instancia especificado en la plantilla de inicialización (de haberla).

```
aws ec2 run-instances \
    --launch-template LaunchTemplateId=lt-0abcd290751193123 \
    --instance-type t2.small
```

- Si especifica un parámetro anidado parte de una estructura compleja, la instancia se inicia mediante una estructura completa tal y como se especifica en la plantilla de inicialización, además de con cualquier otro parámetro anidado que especifique.

  En el siguiente ejemplo, la instancia se inicia con la etiqueta *Owner*=*TeamA*, entre otras especificadas en la plantilla de inicialización. Si la plantilla de inicialización ya incluye una etiqueta con una clave de *Owner*, el valor se sustituye por *TeamA*.

```
aws ec2 run-instances \
    --launch-template LaunchTemplateId=lt-0abcd290751193123 \
    --tag-specifications "ResourceType=instance,Tags=[{Key=Owner,Value=TeamA}]"
```

  En el siguiente ejemplo, la instancia se inicia con un volumen con el nombre de dispositivo */dev/xvdb*, entre otros mapeos de dispositivos de bloques especificados en la plantilla de

inicialización. Si la plantilla de inicialización ya incluye un volumen definido en */dev/xvdb*, sus valores se sustituyen por los especificados.

```
aws ec2 run-instances \
    --launch-template LaunchTemplateId=lt-0abcd290751193123 \
    --block-device-mappings "DeviceName=/dev/
xvdb,Ebs={VolumeSize=20,VolumeType=gp2}"
```

Si se produce un error al lanzar la instancia o el estado pasa inmediatamente a `terminated` en lugar de `running`, consulte Solución de problemas de inicialización de instancias de Amazon EC2.

PowerShell

inicialización de una instancia desde una plantilla de inicialización mediante la Herramientas de AWS para PowerShell

- Use el comando Stop-EC2Instance y especifique el parámetro `-LaunchTemplate`. Opcionalmente, seleccione la versión de la plantilla de inicialización que usar. Si no especifica la versión, se usa la predeterminada.

```
Import-Module AWS.Tools.EC2
New-EC2Instance `
    -LaunchTemplate (
        New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.LaunchTemplateSpecification -
Property @{
            LaunchTemplateId = 'lt-0abcd290751193123';
            Version          = '4'
    }
)
```

- Para anular un parámetro de plantilla de inicialización, especifique el parámetro en el comando New-EC2Instance. En el siguiente ejemplo, se omite el tipo de instancia especificado en la plantilla de inicialización (de haberla).

```
Import-Module AWS.Tools.EC2
New-EC2Instance `
    -InstanceType t4g.small `
    -LaunchTemplate (
        New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.LaunchTemplateSpecification -
Property @{
```

```
            LaunchTemplateId = 'lt-0abcd290751193123';
            Version          = '4'
    }
)
```

- Si especifica un parámetro anidado parte de una estructura compleja, la instancia se inicia mediante una estructura completa tal y como se especifica en la plantilla de inicialización, además de con cualquier otro parámetro anidado que especifique.

  En el siguiente ejemplo, la instancia se inicia con la etiqueta *Owner*=*TeamA*, entre otras especificadas en la plantilla de inicialización. Si la plantilla de inicialización ya incluye una etiqueta con una clave de *Owner*, el valor se sustituye por *TeamA*.

```
Import-Module AWS.Tools.EC2
New-EC2Instance `
    -InstanceType t4g.small  `
    -LaunchTemplate (
        New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.LaunchTemplateSpecification -
Property @{
            LaunchTemplateId = 'lt-0abcd290751193123';
            Version          = '4'
        }
) `
    -TagSpecification (
        New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.TagSpecification -Property @{
            ResourceType = 'instance';
            Tags         = @(
                @{key = "Owner"; value = "TeamA" },
                @{key = "Department"; value = "Operations" }
            )
        }
)
```

  En el siguiente ejemplo, la instancia se inicia con un volumen con el nombre de dispositivo */dev/xvdb*, entre otros mapeos de dispositivos de bloques especificados en la plantilla de inicialización. Si la plantilla de inicialización ya incluye un volumen definido en */dev/xvdb*, sus valores se sustituyen por los especificados.

```
Import-Module AWS.Tools.EC2
New-EC2Instance `
    -InstanceType t4g.small  `
```

```
    -LaunchTemplate (
        New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.LaunchTemplateSpecification -
Property @{
            LaunchTemplateId = 'lt-0abcd290751193123';
            Version          = '4'
    }
) `
    -BlockDeviceMapping  (
        New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.BlockDeviceMapping -Property @{
            DeviceName = '/dev/xvdb';
            EBS        = (
                New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.EbsBlockDevice -Property @{
                    VolumeSize = 25;
                    VolumeType = 'gp3'
                }
            )
        }
)
```

Si se produce un error al lanzar la instancia o el estado pasa inmediatamente a `terminated` en lugar de `running`, consulte Solución de problemas de inicialización de instancias de Amazon EC2.

Inicialización de instancias en un grupo de Amazon EC2 Auto Scaling mediante el uso de una plantilla de inicialización

Puede crear un grupo de Auto Scaling y especificar una plantilla de inicialización para usarla con dicho grupo. Cuando Amazon EC2 Auto Scaling inicia instancias en el grupo de Auto Scaling, utiliza los parámetros de inicialización definidos en la plantilla de inicialización asociada.

Para poder crear un grupo de escalado automático con una plantilla de inicialización, primero debe crear una plantilla que incluya los parámetros necesarios para iniciar una instancia en un grupo de escalado automático. Algunos parámetros son obligatorios, como el ID de la AMI, y algunos parámetros no están disponibles para su uso con un grupo de escalado automático. La consola proporciona orientación para ayudarlo a crear una plantilla que pueda utilizar con Amazon EC2 Auto Scaling.

Creación de un grupo de escalado automático con una plantilla de inicialización mediante la consola

- Para obtener más información, consulte Create an Auto Scaling group using a launch template en la Guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling.

Para crear o actualizar un grupo de escalado automático con una plantilla de inicialización mediante la AWS CLI

- Utilice el comando create-auto-scaling-group o update-auto-scaling-group y especifique el parámetro `--launch-template`.

Para obtener más información, consulte los siguientes temas en la Guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling:

- Creación de una plantilla de inicialización para un grupo de escalado automático
- Creación de una plantilla de incialización mediante la configuración avanzada
- Examples for creating and managing launch templates with the AWS Command Line Interface (AWS CLI): proporciona ejemplos en los que se muestra cómo usar plantillas de inicialización con varias combinaciones de parámetros.
- Create Auto Scaling groups using launch templates
- Update an Auto Scaling group

Inicialización de una flota de EC2 mediante el uso de una plantilla de inicialización

Para crear una solicitud de flota de EC2, es obligatorio disponer de una plantilla de incialización. Cuando Amazon EC2 atiende la solicitud de flota de EC2, utiliza los parámetros de inicialización definidos en la plantilla de inicialización asociada. Puede omitir algunos de los parámetros especificados en la plantilla de inicialización. Para obtener más información, consulte Crear una flota de EC2.

Para crear una flota de EC2 con una plantilla de inicialización mediante la AWS CLI

- Utilice el comando create-fleet. Use el parámetro `--launch-template-configs` para especificar la plantilla de inicialización y cualquier otra omisión para la misma.

Inicialización de una flota de spot mediante el uso de una plantilla de inicialización

> **Important**
>
> La flota de spot utiliza una API heredada sin inversión planificada. Recomendamos utilizar la flota de EC2 o un grupo de escalado automático en su lugar. Para obtener más información, consulte ¿Cuál es el mejor método de flota que se puede utilizar?.

Al crear una solicitud de flota de spot, utilizar una plantilla de inicialización es opcional. Si no utiliza una plantilla de inicialización, puede especificar manualmente los parámetros de inicialización. Si usa una plantilla de inicialización, cuando Amazon EC2 atiende la solicitud de flota de spot, utiliza los parámetros de inicialización definidos en la plantilla de incialización asociada. Puede omitir algunos de los parámetros especificados en la plantilla de inicialización. Para obtener más información, consulte Crear una flota de spot.

Creación de una solicitud de flota de spot con una plantilla de inicialización

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Solicitudes de spot.
3. Elija Request Spot Instances (Solicitar instancias de spot).
4. En Launch parameters (Parámetros de inicialización), seleccione Use a launch template (Utilizar una plantilla de inicialización).
5. En Launch template (Plantilla de inicialización), elija una plantilla de inicialización y, a continuación, en el campo de la derecha, elija la versión de la plantilla de inicialización.
6. Para configurar su flota de spot, seleccione diferentes opciones en esta pantalla. Para obtener más información sobre las opciones, consulte Creación de una solicitud de flota de spot con los parámetros definidos.
7. Cuando esté listo para crear su flota de spot, elija Launch (iniciar).

Creación de una solicitud de flota de spot con una plantilla de inicialización

- Utilice el comando request-spot-fleet. Use el parámetro `LaunchTemplateConfigs` para especificar la plantilla de inicialización y cualquier otra omisión para la misma.

Inicialización de una instancia de EC2 utilizando detalles de una instancia existente

La consola de Amazon EC2 proporciona la opción Launch More Like This (iniciar más como esta) que le permite utilizar una instancia actual como base para iniciar otras instancias. Esta opción rellena automáticamente el asistente de inicialización de instancias de Amazon EC2 con ciertos detalles de configuración de la instancia seleccionada.

Consideraciones

- No clonamos sus instancias; solo replicamos algunos de los detalles de configuración. Para crear una copia de la instancia, primero debe crear una AMI a partir de ella y, a continuación, iniciar otras instancias desde dicha AMI. Cree una plantilla de inicialización para asegurarse de iniciar sus instancias con los mismos detalles de inicialización.
- La instancia debe tener el estado `running`.

Detalles copiados

Los siguientes detalles de configuración se copian de la instancia seleccionada en el asistente de inicialización de instancias:

- ID de AMI
- Tipo de instancia
- Zona de disponibilidad, o la VPC y subred en la que se encuentra la instancia seleccionada
- Dirección IPv4 pública. Si la instancia seleccionada tiene actualmente una dirección IPv4 pública, la nueva instancia recibe una dirección IPv4 pública, con independencia de la configuración predeterminada de la dirección IPv4 pública de la instancia seleccionada. Para obtener más información acerca de las direcciones IPv4 públicas, consulte Direcciones IPv4 públicas.
- Grupo de ubicación, si procede
- Rol de IAM asociado a la instancia, si procede
- Ajustes del comportamiento de apagado (detenerse o finalizar)
- Ajustes de protección de finalización (verdadero o falso)
- Monitorización de CloudWatch (habilitado o deshabilitado)
- Ajustes de optimización de Amazon EBS (verdadero o falso)

- Ajustes de tenencia, si se inicia en una VPC (compartida o dedicada)
- ID del kernel e ID del disco RAM, si procede
- Datos del usuario, si se especifican
- Etiquetas asociadas a la instancia, si procede
- Grupos de seguridad asociados a la instancia
- [Instancias de Windows] Información de asociación. Si la instancia seleccionada está asociada a un archivo de configuración, este se asocia automáticamente a la nueva instancia. Si el archivo de configuración incluye una configuración de dominio incorporado, la nueva instancia se incorpora al mismo dominio. Para obtener más información acerca de cómo unirse a un dominio, consulte Seamlessly join a Windows EC2 instance to your AWS Managed Microsoft AD Active Directory en la Guía de administración de AWS Directory Service.

Detalles no copiados

Los siguientes detalles de configuración no se copian de la instancia seleccionada. En su lugar, el asistente aplica su configuración o comportamiento predeterminados:

- Número de interfaces de red: el valor predeterminado es una interfaz de red, la cual es la interfaz de red principal (eth0).
- Almacenamiento: los ajustes de almacenamiento predeterminados se determinan según la AMI y el tipo de instancia.

Cómo iniciar más instancias como una instancia existente

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione una instancia y elija Acciones, Imágenes y plantillas, iniciar más como esta.
4. Se abrirá el asistente de inicialización de instancias. Puede realizar los cambios que estime oportunos en la configuración de la instancia seleccionando diferentes opciones en esta pantalla.

   Cuando esté listo para iniciar su instancia, elija Launch Instance (iniciar instancia).
5. Si se produce un error al iniciar la instancia o el estado pasa inmediatamente a `terminated` en lugar de `running`, consulte Solución de problemas de inicialización de instancias de Amazon EC2.

Inicialización de una instancia de Amazon EC2 desde una AMI de AWS Marketplace

Puede suscribirse a una AMI de AWS Marketplace e iniciar una instancia desde dicha AMI mediante la consola de Amazon EC2 o una herramienta de línea de comandos. Para obtener más información sobre las AMI de AWS Marketplace, consulte AMI de pago en AWS Marketplace para las instancias de Amazon EC2.

Para cancelar la suscripción a la AMI después de la inicialización, primero debe finalizar todas las instancias que se iniciaron desde dicha AMI. Para obtener más información, consulte Administrar las suscripciones de AWS Marketplace.

Inicialización de una instancia desde una AMI de AWS Marketplace mediante la consola de Amazon EC2

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de la consola de Amazon EC2, elija iniciar instancia .
3. (Opcional) En Name and tags (Nombre y etiquetas), escriba un nombre descriptivo para la instancia en Name (Nombre).
4. En Imágenes de aplicaciones y sistema operativo (Imagen de máquina de Amazon), elija Buscar más AMI y, a continuación, elija la pestaña AMI de AWS Marketplace. Localice una AMI adecuada examinando las categorías o utilizando la funcionalidad de búsqueda. Elija Select (Seleccionar) para elegir un producto.
5. Aparecerá una ventana con información general del producto que haya seleccionado. Puede ver la información sobre precios, así como cualquier otra información que haya facilitado el proveedor. Cuando esté listo, elija Revisar e iniciar. Esto iniciará su suscripción de forma inmediata. Mientras la suscripción esté en curso, puede seguir los pasos de este procedimiento para configurar la instancia. Si hay problemas con los datos de la tarjeta de crédito, se le pedirá que actualice los detalles de su cuenta.

> **Note**
>
> No se le cobrará por utilizar el producto hasta que haya iniciado una instancia con la AMI. Tome nota del precio de cada tipo de instancia admitido cuando seleccione un tipo de instancia. También se podrían aplicar impuestos adicionales al producto.

6. En Instance type (Tipo de instancia), seleccione el tipo de instancia de la instancia. El tipo de instancia define la configuración de hardware y el tamaño de la instancia que se va a iniciar.
7. (Opcional) En Par de claves (inicio), para Nombre de par de claves seleccione un par de claves existente o cree uno nuevo.
8. En Configuración de red, Firewall (grupos de seguridad), tome nota del nuevo grupo de seguridad que se creó según las especificaciones del proveedor para el producto. El grupo de seguridad puede incluir reglas que permitan a todas las direcciones IPv4 (`0.0.0.0/0`) obtener acceso a SSH (puerto 22) en Linux o a RDP (puerto 3389) en Windows. Le recomendamos que ajuste esta reglas para permitir el acceso a la instancia a través de estos puertos únicamente a una dirección o a un rango de direcciones específico.
9. Puede usar los demás campos de la pantalla para configurar la instancia, agregar almacenamiento y etiquetas. Para obtener información acerca de las distintas opciones que puede configurar, consulte Referencia de parámetros de configuración de instancias de Amazon EC2.
10. En el panel Summary (Resumen), en Software Image (AMI) (Imagen de software [AMI]), compruebe los detalles de la AMI desde la que va a iniciar la instancia. Compruebe también los demás detalles de configuración que haya especificado. Cuando lo tenga todo listo para iniciar una instancia, elija iniciar instancia.
11. Según el producto al que se haya suscrito, podrían transcurrir varios minutos antes de que la instancia se lance. Si hay problemas con los datos de la tarjeta de crédito, se le pedirá que actualice los detalles de su cuenta. Cuando se muestre la página de confirmación de la inicialización, elija View all instances (Ver todas las instancias) para ir a la página Instances (instancia[s]).

    > **Note**
    >
    > Se le cobrará el precio de suscripción siempre que la instancia esté en el estado `running`, incluso si está inactiva. Si se detiene la instancia, podría seguírsele cobrando por el almacenamiento.

12. Si la instancia tiene el estado `running`, no podrá conectarse a ella. Para ello, seleccione la instancia en la lista, elija Connect (Conectarse) y seleccione una opción de conexión. Para obtener más información sobre cómo conectarse a la instancia, consulte Conexión con instancias EC2.

> **Important**
>
> Lea detenidamente las instrucciones de uso del proveedor, ya que podría tener que utilizar un nombre de usuario específico para conectarse a la instancia. Para obtener información acerca de cómo acceder a los detalles de la suscripción, consulte Administrar las suscripciones de AWS Marketplace.

13. Si se produce un error al iniciar la instancia o el estado pasa inmediatamente a `terminated` en lugar de `running`, consulte Solución de problemas de inicialización de instancias de Amazon EC2.

Inicialización de una instancia desde una AMI de AWS Marketplace mediante una herramienta de línea de comandos

Para inicializar instancias desde productos de AWS Marketplace mediante una herramienta de línea de comandos, primero asegúrese de estar suscrito al producto. A continuación, podrá iniciar una instancia con el ID de la AMI del producto siguiendo los siguientes métodos:

Método	Documentación
AWS CLI	Use el comando run-instances o consulte el siguiente tema para obtener más información: Inicialización de la instancia en la Guía del usuario de AWS Command Line Interface.
AWS Tools for Windows PowerShell	Utilice el comando New-EC2Instance o consulte el siguiente tema para obtener más información: inicialización de una instancia Amazon EC2 mediante Windows PowerShell
API de consulta	Utilice la solicitud RunInstances.

Conexión con instancias EC2

Su instancia de Amazon EC2 es un servidor virtual en la Nube de AWS. Para iniciar sesión en su instancia, debe establecer una conexión con la instancia. La forma de conectarse a la instancia depende del sistema operativo de la instancia y del sistema operativo del equipo que utilice para

conectarse a la instancia. En la siguiente tabla, se detallan los requisitos de cada método de conexión.

Opción de conexión	Sistema operativo de la instancia	Regla de tráfico de entrada	Permisos de IAM	Rol de perfil de instancia	Software de la instancia	Software del sistema de conexión	Par de claves
Cliente SSH	Linux	Sí	No	No	No	Sí	Sí
EC2 Instance Connect	Linux	Sí	Sí	No	Sí[1]	No	No
PuTTY	Linux	Sí	No	No	No	Sí	Sí
Cliente RDP	Windows	Sí	No	No	No	Sí	Sí[2]
Fleet Manager	Windows	No	Sí	Sí	Sí[1]	No	Sí
Administrador de sesiones	Linux, Windows	No	Sí	Sí	Sí[1]	No	No
Punto de conexión de EC2 Instance Connect	Linux, Windows	Sí	Sí	No	No	No	Núm. [3]

[1] El software necesario solo viene preinstalado en algunas AMI. Puede instalar el software necesario de forma manual según corresponda en los sistemas operativos compatibles.

[2] El par de claves solo es necesario si utiliza la contraseña generada de forma aleatoria para la cuenta de usuario del administrador local.

[3] Se requiere un par de claves si utiliza el método de conexión SSH.

Para obtener más información, consulte la documentación de la opción de conexión que desee utilizar.

Opciones de conexión

- Conexión a la instancia de Linux mediante un cliente SSH
- Conectarse a la instancia de Linux mediante PuTTY
- Conexión a la instancia de Windows mediante un cliente RDP
- Conexión a la instancia de Windows mediante Fleet Manager
- Conexión mediante el Administrador de sesiones
- Conexión mediante una IP pública e EC2 Instance Connect
- Conexión mediante una IP privada y el punto de conexión de EC2 Instance Connect

Requisitos previos generales de conexión


A continuación, se indican los requisitos previos generales para conectarse a una instancia. Tenga en cuenta que puede haber requisitos previos adicionales específicos para la opción de conexión que elija.

Requisitos previos generales

- Verifique que su instancia ha pasado las comprobaciones de estado. Puede que transcurran unos minutos hasta que la instancia esté lista para aceptar solicitudes de conexión. Para obtener más información, consulte Ver comprobaciones de estado.
- Obtenga los detalles necesarios de la instancia.
- Busque la clave privada y establezca permisos..
- (Opcional) Obtenga la huella digital de la instancia.

Obtenga los detalles necesarios de la instancia

Para prepararse para conectarse a su instancia, obtenga la siguiente información de la consola de Amazon EC2 o mediante la línea de comando.



- Obtenga el nombre de DNS público de la instancia.

  Puede obtener el DNS público para su instancia de la consola de Amazon EC2. Compruebe la columna DNS de IPv4 público del panel instancias. Si esta columna está oculta, elija el icono de configuración (⚙) en la esquina superior derecha de la pantalla y seleccione DNS de IPv4 público. También puede encontrar el DNS público en la sección de información de instancias del panel instancias. Al seleccionar la instancia en el panel instancias de la consola de Amazon EC2, la información sobre esa instancia aparecerá en la mitad inferior de la página. En la pestaña Detalles, busque DNS de IPv4 público.

  Si lo prefiere, puede usar los comandos Describir instancias (AWS CLI) o el comando Obtener instancia de EC2 (AWS Tools for Windows PowerShell).

  Si no se muestra ningún DNS de IPv4 público, compruebe que el estado de la instancia esté en ejecución y que no la haya iniciado en una subred privada. Si lanzó la instancia mediante el asistente de inicialización de instancias, es posible que haya editado el campo Asignar automáticamente IP pública en Configuración de red y haya modificado el valor a Deshabilitar. Si deshabilita la opción Asignar automáticamente IP pública, a la instancia no se le asignará una dirección IP pública cuando se lance.

- (Solo instancias IPv6) Obtener la dirección IPv6 de la instancia.

  Si asignó una dirección IPv6 a la instancia, puede conectarse opcionalmente a la instancia con su dirección IPv6, en lugar de con una dirección IPv4 pública o un nombre de host DNS IPv4 público. El equipo local debe tener una dirección IPv6 y estar configurado para usar IPv6. Puede obtener la dirección IPv6 para su instancia de la consola de Amazon EC2. Consulte la columna IP de IPv6 del panel instancias. O bien, puede encontrar la dirección IPv6 en la sección de información de la instancia. Al seleccionar la instancia en el panel instancias de la consola de Amazon EC2, la información sobre esa instancia aparecerá en la mitad inferior de la página. En la pestaña Detalles, busque la dirección IPv6.

  Si lo prefiere, puede usar los comandos Describir instancias (AWS CLI) o el comando Obtener instancia de EC2 (AWS Tools for Windows PowerShell). Para obtener información sobre IPv6, consulte Direcciones IPv6.

- (Instancias de Linux) Obtenga el nombre de usuario de la instancia.

  Puede conectarse a la instancia mediante el nombre de usuario de su cuenta de usuario o el nombre de usuario predeterminado de la AMI que utilizó para iniciar la instancia.

  - Obtener el nombre de usuario de su cuenta de usuario.

    Para obtener más información sobre cómo crear una cuenta de usuario, consulte Administración de usuarios del sistema en la instancia de Amazon EC2 para Linux.

  - Obtenga el nombre de usuario predeterminado para la AMI que utilizó para iniciar la instancia.
    - Amazon Linux: `ec2-user`
    - CentOS: `centos` o `ec2-user`
    - Debian – `admin`
    - Fedora: `fedora` o `ec2-user`
    - FreeBSD: `ec2-user`
    - RHEL: `ec2-user` o `root`
    - SUSE: `ec2-user` o `root`
    - Ubuntu – `ubuntu`
    - Oracle – `ec2-user`
    - Bitnami – `bitnami`
    - Rocky Linux – `rocky`
    - Otro: compruebe con el proveedor de la AMI

Busque la clave privada y establezca permisos.

Debe conocer la ubicación del archivo de la clave privada para realizar la conexión inicial a una instancia de Linux mediante SSH o a instancias de Windows con RDP. Para las conexiones SSH, debe establecer los permisos del archivo para que solo usted pueda leer la clave privada.

Para obtener información sobre cómo funcionan los pares de claves cuando se utiliza Amazon EC2, consulte Pares de claves e instancias de Amazon EC2.

- Busque la clave privada.

  Obtenga la ruta completa de la ubicación del archivo `.pem` en su equipo con el par de claves que especificó cuando lanzó la instancia. Para obtener más información, consulte the section called "Identificación del par de claves públicas que se especificó en el lanzamiento".

  Si no encuentra el archivo de clave privada, consulte Perdí mi clave privada. ¿Cómo puedo conectarme a mi instancia?

  (Instancias de Linux) Si se conecta a la instancia mediante PuTTY y necesita convertir el archivo `.pem` a `.ppk`, consulte Convierta su clave privada utilizando PuTTYgen.
- (Instancias de Linux) Configurar los permisos de la clave privada para que solo usted pueda leerla.
  - Conectarse desde macOS o Linux

    Si tiene planeado usar un cliente SSH en un equipo macOS o Linux para conectarse a su instancia de Linux, utilice el comando a continuación para establecer los permisos de su archivo de clave privada de manera que solo usted pueda leerlo.

    ```
    chmod 400 key-pair-name.pem
    ```

    Si no configura estos permisos, no podrá conectarse a la instancia con este par de claves. Para obtener más información, consulte Error: Unprotected Private Key File (Error: archivo de clave privada no protegido).
  - Conectarse desde Windows

    Abra el explorador de archivos y abra el menú contextual (clic con el botón derecho) del archivo `.pem`. Seleccione la Propiedades > pestaña Seguridad y elija Avanzado. Elija Deshabilitar la herencia. Elimine el acceso a todos los usuarios excepto al usuario actual.

(Opcional) Obtenga la huella digital de la instancia

Si desea protegerse de ataques de tipo “Man in the middle”, puede verificar la huella dactilar que se muestra para comprobar la autenticidad de la instancia a la que está a punto de conectarse. La verificación de la huella dactilar es útil si lanzó la instancia desde una AMI pública proporcionada por un tercero.

Descripción general de las tareas

En primer lugar, obtenga la huella dactilar de la instancia. A continuación, cuando se conecte a la instancia y se le solicite que verifique la huella dactilar, compare la huella dactilar obtenida en este procedimiento con la huella dactilar que se muestra. Si las huellas digitales no coinciden, alguien podría intentar un ataque de intermediario. Si coinciden, puede conectarse con confianza a la instancia.

Requisitos previos necesarios para obtener la huella digital de la instancia

- La instancia no debe tener el estado `pending`. La huella digital solo está disponible después de que se haya completado el primer arranque de la instancia.
- Debe ser el propietario de la instancia para obtener la salida de la consola.
- Hay varias formas de obtener la huella dactilar de la instancia. Si desea utilizar la AWS CLI, debe estar instalada en el equipo local. Para obtener más información sobre la instalación de la AWS CLI, consulte Introducción a AWS CLI en la Guía del usuario de AWS Command Line Interface.

Para obtener la huella digital de la instancia

En el paso 1, obtiene la salida de la consola, que incluye la huella dactilar de la instancia. En el paso 2, busca la huella dactilar de la instancia en la salida de la consola.

1. Obtenga la salida de la consola con uno de los siguientes métodos.

   Console

   1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
   2. En el navegador izquierdo, elija instancias.
   3. Seleccione su instancia y luego elija Acciones, Monitoreo y solución problemas, Obtener registro del sistema.

AWS CLI

En el equipo local (no en la instancia con la que se establece conexión), utilice el comando get-console-output. Si la salida es grande, puede canalizarla a un archivo de texto donde sea más fácil de leer.

```
aws ec2 get-console-output \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --query Output \
    --output text > temp.txt
```

PowerShell

En el equipo local, utilice el siguiente cmdlet Get-EC2ConsoleOutput.

```
$encodedOutput = (Get-EC2ConsoleOutput -InstanceId i-1234567890abcdef0).Output
[System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String($encodedOutput
```

2. En la salida de la consola, busque la huella dactilar de la instancia (host), que se encuentra en `BEGIN SSH HOST KEY FINGERPRINTS`. Puede haber varias huellas dactilares de instancia. Cuando se conecte a su instancia, se mostrará solo una de las huellas dactilares.

   El resultado exacto puede variar según el sistema operativo, la versión de AMI y si ha hecho que AWS cree los pares de claves. A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
ec2:#############################################################
ec2: -----BEGIN SSH HOST KEY FINGERPRINTS-----
ec2: 256 SHA256:l4UB/neBad9tvkgJf1QZWxheQmR59WgrgzEimCG6kZY no comment (ECDSA)
ec2: 256 SHA256:kpEa+rw/Uq3zxaYZN8KT501iBtJOIdHG52dFi66EEfQ no comment (ED25519)
ec2: 2048 SHA256:L8l6pepcA7iqW/jBecQjVZClUrKY+o2cHLI0iHerbVc no comment (RSA)
ec2: -----END SSH HOST KEY FINGERPRINTS-----
ec2: #############################################################
```

> **Note**
>
> Hará referencia a esta huella dactilar cuando se conecte a la instancia.

Conexión a la instancia de Linux con SSH

Existen diversas maneras de conectarse a su instancia de Linux con SSH. Algunas varían según el sistema operativo del equipo local desde el que se conecte. Otros métodos están basados en el navegador, como EC2 Instance Connect o el Administrador de sesiones de AWS Systems Manager, y se pueden utilizar desde cualquier equipo. Puede utilizar SSH para conectarse a su instancia de Linux y ejecutar comandos o utilizar SSH para transferir archivos entre su equipo local y su instancia.

Antes de conectarse a la instancia de Linux mediante SSH, complete los siguientes requisitos previos:

- Verifique que su instancia ha pasado las comprobaciones de estado. Puede que transcurran unos minutos hasta que la instancia esté lista para aceptar solicitudes de conexión. Para obtener más información, consulte Ver comprobaciones de estado.
- Asegúrese de que el grupo de seguridad asociado a la instancia permita el tráfico SSH que ingresa desde la dirección IP. Para obtener más información, consulte Reglas para conectarse a las instancias desde un equipo.
- Obtenga los detalles necesarios de la instancia.
- Busque la clave privada y establezca permisos..
- (Opcional) Obtenga la huella digital de la instancia.

A continuación, elija una de las siguientes opciones para conectarse a su instancia de Linux mediante SSH.

- Conexión mediante un cliente de RDP
- Conexión mediante PuTTY
- Transferir archivos mediante SCP

Si no puede conectarse a la instancia y necesita asistencia para solucionar problemas, consulte Solución de problemas de conexión a la instancia de Linux de Amazon EC2.

Conexión a la instancia de Linux mediante un cliente SSH

Puede utilizar Secure Shell (SSH) para conectarse a la instancia de Linux desde el equipo local. Para obtener más información sobre otras opciones, consulte Conexión con instancias EC2.

> **Note**
>
> Si recibe un error al intentar conectarse a su instancia, asegúrese de que la instancia cumple con todos los Requisitos previos para la conexión SSH. Si cumple con todos los requisitos previos y sigue sin poder conectarse a su instancia de Linux, consulte Solución de problemas de conexión a la instancia de Linux de Amazon EC2.

Contenido

- Requisitos previos para la conexión SSH
- Conexión a la instancia de Linux mediante un cliente SSH

Requisitos previos para la conexión SSH

Antes de conectarse a la instancia de Linux mediante SSH, complete las siguientes tareas.

Complete los requisitos previos generales.

- Verifique que su instancia ha pasado las comprobaciones de estado. Puede que transcurran unos minutos hasta que la instancia esté lista para aceptar solicitudes de conexión. Para obtener más información, consulte Ver comprobaciones de estado.
- Obtenga los detalles necesarios de la instancia.
- Busque la clave privada y establezca permisos..
- (Opcional) Obtenga la huella digital de la instancia.

Permita el tráfico SSH entrante desde su dirección IP.

Asegúrese de que el grupo de seguridad asociado a la instancia permita el tráfico SSH que ingresa desde la dirección IP. Para obtener más información, consulte Reglas para conectarse a las instancias desde un equipo.

Instale un cliente SSH en su equipo local (según sea necesario).

Es posible que el equipo local tenga instalado un cliente SSH de forma predeterminada. Para comprobar esto, escriba el siguiente comando en una ventana del terminal. Si su equipo no reconoce el comando, debe instalar un cliente SSH.

```
ssh
```

A continuación, se muestran algunas opciones posibles para Windows. Si su equipo ejecuta un sistema operativo diferente, consulte la documentación de ese sistema operativo para ver las opciones del cliente SSH.

Instale OpenSSH en Windows

Tras instalar OpenSSH en Windows, puede conectarse a la instancia de Linux desde su equipo de Windows mediante SSH. Antes de comenzar, asegúrese de que cumple con los siguientes requisitos.

Versión de Windows

La versión de Windows de su equipo debe ser Windows Server 2019 o posterior.

En su lugar, para las versiones anteriores de Windows, descargue e instale Win32-OpenSSH.

Requisitos de PowerShell

Para instalar OpenSSH en el sistema operativo Windows mediante PowerShell, debe ejecutar la versión 5.1 o una posterior de PowerShell, y su cuenta debe pertenecer al grupo de administradores integrado. Ejecute `$PSVersionTable.PSVersion` desde PowerShell para comprobar la versión de PowerShell.

Para comprobar si pertenece al grupo de administradores integrado, ejecute el siguiente comando de PowerShell:

```
(New-Object
 Security.Principal.WindowsPrincipal([Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent())).Is
```

Si pertenece al grupo de administradores integrado, la salida es `True`.

Para instalar OpenSSH para Windows mediante PowerShell, ejecute el siguiente comando de PowerShell.

```
Add-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Client~~~~0.0.1.0
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
Path          :
```

```
Online        : True
RestartNeeded : False
```

Para desinstalar OpenSSH de Windows mediante PowerShell, ejecute el siguiente comando de PowerShell.

```
Remove-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Client~~~~0.0.1.0
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
Path          :
Online        : True
RestartNeeded : True
```

Instalar Windows Subsystem para Linux (WSL)

Tras instalar WSL en Windows, puede conectarse a la instancia de Linux desde su equipo de Windows mediante las herramientas de línea de comandos de Linux, como un cliente SSH.

Siga las instrucciones en Instalar el Windows Subsystem para Linux en su instancia de Windows de EC2. Si sigue las instrucciones de la guía de instalación de Microsoft, se instalará la distribución Ubuntu de Linux. Si lo prefiere, puede instalar una distribución de Linux diferente.

En una ventana de terminal de WSL, copie el archivo `.pem` (para el par de claves que especificó al lanzar la instancia) de Windows a WSL. Anote la ruta completa al archivo `.pem` en WSL que utilizar al conectar a la instancia. Para obtener información acerca de cómo especificar la ruta a su disco duro de Windows, consulte How do I access my C drive?

```
cp /mnt/<Windows drive letter>/path/my-key-pair.pem ~/WSL-path/my-key-pair.pem
```

Para obtener información sobre la desinstalación de Windows Subsystem for Linux, consulte How do I uninstall a WSL Distribution?

Conexión a la instancia de Linux mediante un cliente SSH

Para conectarse a la instancia de Linux mediante un cliente SSH, use el siguiente procedimiento.

Para conectarse a la instancia mediante un cliente SSH

1. Abra una ventana del terminal en su equipo.

2. Utilice el comando ssh para conectarse a la instancia. Necesita los detalles de la instancia que recopiló como parte de los requisitos previos. Por ejemplo, necesita la ubicación de la clave privada (archivo `.pem`), el nombre de usuario y el nombre de DNS público o la dirección IPv6. A continuación, se muestran ejemplos de comandos.

   - (DNS público) Para utilizar el nombre de DNS público, escriba el siguiente comando.

     ```
     ssh -i /path/key-pair-name.pem instance-user-name@instance-public-dns-name
     ```

   - (IPv6) Como alternativa, si la instancia tiene una dirección IPv6, escriba el siguiente comando para utilizar la dirección IPv6.

     ```
     ssh -i /path/key-pair-name.pem instance-user-name@2001:db8::1234:5678:1.2.3.4
     ```

   A continuación, se muestra un ejemplo de respuesta.

   ```
   The authenticity of host 'ec2-198-51-100-1.compute-1.amazonaws.com (198-51-100-1)'
    can't be established.
   ECDSA key fingerprint is l4UB/neBad9tvkgJf1QZWxheQmR59WgrgzEimCG6kZY.
   Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?
   ```

3. (Opcional) Verifique que la huella digital en la alerta de seguridad coincida con la huella digital. Si estas huellas digitales no coinciden, alguien podría intentar un ataque de intermediarios o man-in-the-middle. Si coinciden, continúe con el siguiente paso. Para obtener más información, consulte Obtener la huella digital de la instancia.

4. Escriba **`yes`**.

   Debería ver una respuesta como lo siguiente:

   ```
   Warning: Permanently added 'ec2-198-51-100-1.compute-1.amazonaws.com' (ECDSA) to
    the list of known hosts.
   ```

Conectarse a la instancia de Linux mediante PuTTY

Puede conectarse a la instancia de Linux mediante PuTTY, un cliente SSH gratuito para Windows.

Si ejecuta Windows Server 2019 o posterior, se recomienda utilizar OpenSSH, una herramienta de conectividad de código abierto para iniciar sesión de forma remota mediante el protocolo SSH.

> **Note**
>
> Si recibe un error al intentar conectarse a su instancia, asegúrese de que la instancia cumple con todos los Requisitos previos para la conexión SSH. Si cumple con todos los requisitos previos y sigue sin poder conectarse a su instancia de Linux, consulte Solución de problemas de conexión a la instancia de Linux de Amazon EC2.

Contenido

- Requisitos previos
- (Opcional) Convierta su clave privada mediante PuTTYgen.
- Conexión con la instancia de Linux

Requisitos previos

Antes de conectarse a la instancia de Linux mediante PuTTY, complete las siguientes tareas.

Complete los requisitos previos generales.

- Verifique que su instancia ha pasado las comprobaciones de estado. Puede que transcurran unos minutos hasta que la instancia esté lista para aceptar solicitudes de conexión. Para obtener más información, consulte Ver comprobaciones de estado.
- Obtenga los detalles necesarios de la instancia.
- Busque la clave privada y establezca permisos..
- (Opcional) Obtenga la huella digital de la instancia.

Permita el tráfico SSH entrante desde su dirección IP.

Asegúrese de que el grupo de seguridad asociado a la instancia permita el tráfico SSH que ingresa desde la dirección IP. Para obtener más información, consulte Reglas para conectarse a las instancias desde un equipo.

Instale PuTTY en su equipo local (según sea necesario).

Descargue e instale PuTTY desde la página de descarga de PuTTY. Si ya tiene instalada una versión antigua de PuTTY, le recomendamos que descargue la última versión. Asegúrese de instalar el conjunto completo.

Convierta su clave privada en el formato PPK mediante PuTTYgen.


Debe especificar la clave privada para el par de claves que especificó cuando inició la instancia. Si creó la clave privada en formato .pem, debe convertirla en un archivo PPK para utilizarla con PuTTY. Busque la clave privada (archivo .pem) y, a continuación, siga los pasos en Convierta su clave privada utilizando PuTTYgen.

(Opcional) Convierta su clave privada mediante PuTTYgen.

PuTTY no admite de forma nativa el formato PEM para claves SSH. PuTTY proporciona una herramienta llamada PuTTYgen, la cual convierte claves al formato requerido PPK para PuTTY. Si creó la clave mediante el formato PEM en lugar del formato PPK, debe convertir su clave privada (archivo .pem) a este formato (archivo .ppk) para utilizarla con PuTTY.

Para convertir una clave privada de PEM a formato PPK

1. En el menú Start (Inicio), elija All Programs (Todos los programas), PuTTY, PuTTYgen.
2. En Type of key to generate (Tipo de clave a generar), elija RSA. Si la versión de PuTTYGen no incluye esta opción, elija SSH-2 RSA.



3. Elija Load (Cargar). De forma predeterminada, PuTTYgen muestra solo archivos con la extensión `.ppk`. Para localizar el archivo `.pem`, seleccione la opción de mostrar todos los tipos de archivo.



4. Seleccione el archivo `.pem` para el par de claves que especificó cuando lanzó la instancia y, a continuación, elija Open (Abrir). PuTTYgen muestra un aviso de que el archivo `.pem` se ha importado correctamente. Seleccione OK.
5. Elija Save private key (Guardar la clave privada) para guardar la clave en formato que PuTTY pueda utilizar. PuTTYgen mostrará una advertencia acerca de guardar la clave sin una frase de contraseña. Elija Yes (Sí).

> **Note**
>
> Una contraseña de una clave privada es una capa adicional de protección. Incluso si se descubriera su clave privada, no se puede usar sin la contraseña. El inconveniente de usar una contraseña es que dificulta la automatización puesto que la intervención humana es necesaria para iniciar una sesión en una instancia o para copiar archivos en una instancia.

6. Especifique el mismo nombre para la clave que utilizó para el par de claves (por ejemplo `key-pair-name`) y elija Save (Guardar). PuTTY añade la extensión de archivo `.ppk` automáticamente.

La clave privada está ahora en el formato correcto para su uso con PuTTY. Ya puede conectarse a la instancia mediante el cliente SSH de PuTTY.

Conexión con la instancia de Linux

Para conectarse a la instancia de Linux mediante PuTTY, use el siguiente procedimiento. Necesita el archivo `.ppk` que creó para la clave privada. Para obtener más información, consulte (Opcional) Convierta su clave privada mediante PuTTYgen. en la sección anterior. Si aparece un error al intentar conectarse a la instancia, consulte Solución de problemas de conexión a la instancia de Linux de Amazon EC2.

Última versión probada: PuTTY .78


Para conectarse a la instancia mediante PuTTY

1. Inicie PuTTY (en el menú Inicio, busque PuTTY y, a continuación, elija Abrir).
2. En el panel Category (Categoría), elija Session (Sesión) y rellene los siguientes campos:
   a. En el cuadro Host Name (Nombre de host) siga uno de estos procedimientos:
      - (DNS público) Para conectarse utilizando el nombre DNS público de la instancia, escriba *instance-user-name*@*instance-public-dns-name*.
      - (IPv6) Como opción, si la instancia tiene una dirección IPv6, para conectarse utilizando la dirección IPv6 de su instancia, escriba *instance-user-name*@*2001:db8::1234:5678:1.2.3.4*.

Para obtener información acerca de cómo obtener el nombre de usuario de la instancia y el nombre de DNS público o la dirección IPv6 de la instancia, consulte Obtenga los detalles necesarios de la instancia.

b. Asegúrese de que el valor del Port (Puerto) es 22.

c. En Connection type (Tipo de conexión), seleccione SSH.



3. (Opcional) Puede configurar PuTTY para que envíe datos “keepalive” a intervalos regulares para mantener la sesión activa. Esto es útil para evitar desconectarse de su instancia por inactividad en la sesión. En el panel Categoría, elija Conexión y, a continuación, ingrese el intervalo deseado en el campo Segundos entre keepalives. Por ejemplo, si su sesión se desconecta tras 10 minutos de inactividad, escriba 180 para que PuTTY envíe datos “keepalive” cada 3 minutos.

4. En el panel Categoría, expanda Conexión, SSH y Autenticación. Elija Credenciales.

5. Junto a Archivo de clave privada para la autenticación, seleccione Examinar. En el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de clave privada, seleccione el archivo `.ppk` que generó para su

par de claves. Puede abrir el archivo o seleccionar Abrir en el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de clave privada.

6. (Opcional) Si tiene previsto volver a conectar esta sesión después de esta sesión, puede guardar la sesión informativa para usarla en el futuro. En el panel Categoría, seleccione Sesión. Ingrese un nombre para la sesión en Sesiones guardadas y, a continuación, elija Guardar.
7. Para conectarse a la instancia, seleccione Abrir.
8. Si esta es la primera vez que se conecta a esta instancia, PuTTY muestra un cuadro de diálogo de alerta de seguridad que le pregunta si tiene confianza en el host al que se está conectando.

   a. (Opcional) Verifique que la huella digital en el cuadro de diálogo de la alerta de seguridad coincide con la huella digital que obtuvo anteriormente en (Opcional) Obtenga la huella digital de la instancia. Si estas huellas digitales no coinciden, alguien podría intentar un ataque man-in-the-middle (MITM). Si coinciden, continúe con el siguiente paso.

   b. Elija Aceptar. Se abre una ventana y está conectado a la instancia.

> **Note**
>
> Si especificó una frase de contraseña al convertir la clave privada al formato PuTTY, deberá indicar la contraseña cuando inicie sesión en la instancia.

Si aparece un error al intentar conectarse a la instancia, consulte Solución de problemas de conexión a la instancia de Linux de Amazon EC2.

Transferir archivos a instancias de Linux mediante SCP

Una de las formas de transferir archivos entre el equipo local y una instancia de Linux consiste en utilizar el protocolo de copia segura (SCP). SCP es una buena opción para operaciones sencillas, como copias de archivos puntuales. SCP protege las transferencias de archivos mediante el mismo archivo .pem que se utiliza para conectarse a una instancia mediante SSH. Si usted necesita mantener los archivos sincronizados, o si los archivos son grandes, rsync es más rápido y eficiente que SCP. Por motivos de seguridad, utilice rsync sobre SSH, ya que rsync transfiere los datos mediante texto sin formato de forma predeterminada.

Antes de conectarse a la instancia de Linux mediante SCP, complete las siguientes tareas:

- Complete los requisitos previos generales.

  - Verifique que su instancia ha pasado las comprobaciones de estado. Puede que transcurran unos minutos hasta que la instancia esté lista para aceptar solicitudes de conexión. Para obtener más información, consulte Ver comprobaciones de estado.
  - Obtenga los detalles necesarios de la instancia.
  - Busque la clave privada y establezca permisos..
  - (Opcional) Obtenga la huella digital de la instancia.
- Permita el tráfico entrante de SSH desde la dirección IP.

  Asegúrese de que el grupo de seguridad asociado a la instancia permita el tráfico SSH que ingresa desde la dirección IP. Para obtener más información, consulte Reglas para conectarse a las instancias desde un equipo.
- Instale un cliente SCP.

  La mayoría de equipos Linux, Unix y Apple incluyen un cliente SCP de forma predeterminada. Si el equipo no lo incluye, el proyecto OpenSSH proporciona una implementación gratuita de toda la suite de herramientas de SSH, incluido un cliente SCP. Para obtener más información, consulte https://www.openssh.com.

El procedimiento siguiente le guiará a través del uso de SCP para transferir un archivo utilizando el nombre DNS público de la instancia, o la dirección IPv6 si la instancia tiene una.

Para utilizar SCP para transferir archivos entre el equipo y la instancia

1. Determine la ubicación del archivo de origen en el equipo y la ruta de destino en la instancia. En los ejemplos siguientes, el nombre del archivo de clave privada es `key-pair-name.pem`, el archivo que se va a transferir es `my-file.txt`, el nombre de usuario de la instancia es ec2-user, el nombre DNS público de la instancia es `instance-public-dns-name` y la dirección IPv6 de la instancia es `2001:db8::1234:5678:1.2.3.4`.
   - (DNS público) Para transferir un archivo al destino de la instancia, escriba el siguiente comando desde el equipo.

     ```
     scp -i /path/key-pair-name.pem /path/my-file.txt ec2-user@instance-public-dns-name:path/
     ```
   - (IPv6) Para transferir un archivo al destino de la instancia si la instancia tiene una dirección IPv6, escriba el siguiente comando desde el equipo. La dirección IPv6 se debe escribir entre corchetes (`[ ]`), a los que se deben aplicar escape (\).

```
scp -i /path/key-pair-name.pem /path/my-file.txt ec2-user@
\[2001:db8::1234:5678:1.2.3.4\]:path/
```

2. Si aún no se ha conectado a la instancia mediante SSH, verá una respuesta como la siguiente:

```
The authenticity of host 'ec2-198-51-100-1.compute-1.amazonaws.com (10.254.142.33)'
can't be established.
RSA key fingerprint is 1f:51:ae:28:bf:89:e9:d8:1f:25:5d:37:2d:7d:b8:ca:9f:f5:f1:6f.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?
```

   (Opcional) Si lo desea, puede comprobar que la huella digital de la alerta de seguridad coincide con la huella digital de la instancia. Para obtener más información, consulte (Opcional) Obtenga la huella digital de la instancia.

   Escriba **yes**.

3. Si la transferencia se realiza correctamente, la respuesta será similar a la siguiente:

```
Warning: Permanently added 'ec2-198-51-100-1.compute-1.amazonaws.com' (RSA)
to the list of known hosts.
my-file.txt                                   100%   480     24.4KB/s   00:00
```

4. Para transferir un archivo en la otra dirección (desde la instancia Amazon EC2 al equipo), revierta el orden de los parámetros de host. Por ejemplo, puede transferir `my-file.txt` desde la instancia de EC2 al destino en el equipo local `my-file2.txt`, como se muestra en los siguientes ejemplos.

   - (DNS público) Para transferir un archivo a un destino del equipo, escriba el siguiente comando desde el equipo.

     ```
     scp -i /path/key-pair-name.pem ec2-user@instance-public-dns-name:path/my-
     file.txt path/my-file2.txt
     ```

   - (IPv6) Para transferir un archivo a un destino del equipo si la instancia tiene una dirección IPv6, escriba el siguiente comando desde el equipo. La dirección IPv6 se debe escribir entre corchetes ([ ]), a los que se deben aplicar escape (\).

     ```
     scp -i /path/key-pair-name.pem ec2-user@\[2001:db8::1234:5678:1.2.3.4\]:path/
     my-file.txt path/my-file2.txt
     ```

Administración de usuarios del sistema en la instancia de Amazon EC2 para Linux

Cada de instancia de Linux se inicia con un usuario predeterminado del sistema Linux. Puede agregar usuarios a la instancia y eliminarlos.

En el caso del usuario predeterminado, la AMI determina el nombre de usuario predeterminado que se especificó cuando inicializó la instancia.

> **Note**
>
> De forma predeterminada, la autenticación con contraseña y el inicio de sesión raíz están desactivados y sudo está habilitado. Para iniciar sesión en la instancia, debe usar un par de claves. Para obtener más información acerca del formato del archivo de registro, consulte Conexión a la instancia de Linux con SSH.
> Puede permitir la autenticación con contraseña y el inicio de sesión raíz para la instancia. Para obtener más información, consulte la documentación del sistema operativo.

> **Note**
>
> Los usuarios del sistema Linux no deben confundirse con los usuarios de IAM. Para obtener más información, consulte Usuarios de IAM en la Guía del usuario de IAM.

Contenido

- Nombres de usuario predeterminados
- Consideraciones
- Creación de un usuario
- Eliminación de un usuario

Nombres de usuario predeterminados

La AMI determina el nombre de usuario predeterminado de la instancia de EC2 que se especificó cuando inicializó la instancia.

Los nombres de usuario predeterminados son los siguientes:

- Para una AMI de Amazon Linux, el nombre de usuario es `ec2-user`.
- Para una AMI de CentOS, el nombre de usuario es `centos` o `ec2-user`.
- Para una AMI de Debian, el nombre de usuario es `admin`.
- Para una AMI de Fedora, el nombre de usuario es `fedora` o `ec2-user`.
- Para una AMI de FreeBSD, el nombre de usuario es `ec2-user`.
- Para una AMI de RHEL, el nombre de usuario es `ec2-user` o `root`.
- Para una AMI de SUSE, el nombre de usuario es `ec2-user` o `root`.
- Para una AMI de Ubuntu, el nombre de usuario es `ubuntu`.
- Para una AMI de Oracle, el nombre de usuario es `ec2-user`.
- Para una AMI de Bitnami, el nombre de usuario es `bitnami`.

> **Note**
>
> Para encontrar el nombre de usuario predeterminado para otras distribuciones de Linux, consulte con el proveedor de AMI.

Consideraciones

Es correcto utilizar lel usuario predeterminado para muchas aplicaciones. Sin embargo, es posible que elija agregar usuarios de modo que las personas puedan tener sus propios archivos y zonas de trabajo. Además, crear usuarios para usuarios nuevos es mucho más seguro que conceder a múltiples usuarios (posiblemente inexpertos) acceso al usuario predeterminado porque el usuario predeterminado puede causar mucho daño en un sistema si no se usa adecuadamente.

Para permitir a los usuarios el acceso SSH a su instancia de EC2 mediante un usuario del sistema Linux, debe compartir la clave SSH con el usuario. De forma alternativa, puede utilizar EC2 Instance Connect para permitir el acceso a los usuarios sin necesidad de compartir y administrar claves SSH. Para obtener más información, consulte Conexión a la instancia de Linux mediante una dirección IP pública e EC2 Instance Connect.

Creación de un usuario

En primer lugar, cree el usuario y, a continuación, agregue la clave pública SSH que permite al usuario conectar e iniciar sesión en la instancia.

> **Important**
>
> En el paso 1 de este procedimiento, creará un nuevo par de claves. Dado que un par de claves funciona como una contraseña, es de vital importancia gestionarlo de forma segura. Si crea un par de claves para un usuario, debe asegurarse de que la clave privada se envíe de forma segura. Como alternativa, el usuario puede completar los pasos 1 y 2 si crea su propio par de claves, mantiene la clave privada segura en su máquina y, a continuación, envía la clave pública para completar el procedimiento del paso 3.

Creación de un usuario

1. Cree un nuevo par de claves. Debe proporcionar el archivo `.pem` al usuario para el que va a crearlo. Debe usar este archivo para conectarse a la instancia.
2. Recupere la clave pública del par de claves que creó en el paso anterior.

   ```
   $ ssh-keygen -y -f /path_to_key_pair/key-pair-name.pem
   ```

   El comando devuelve la clave pública, como se muestra en el siguiente ejemplo.

   ```
   ssh-rsa
    AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQClKsfkNkuSevGj3eYhCe53pcjqP3maAhDFcvBS7O6Vhz2ItxCih
   +PnDSUaw+WNQn/mZphTk/a/gU8jEzoOWbkM4yxyb/wB96xbiFveSFJuOp/
   d6RJhJOI0iBXrlsLnBItntckiJ7FbtxJMXLvvwJryDUilBMTjYtwB+QhYXUMOzce5Pjz5/
   i8SeJtjnV3iAoG/cQk+0FzZqaeJAAHco
   +CY/5WrUBkrHmFJr6HcXkvJdWPkYQS3xqC0+FmUZofz221CBt5IMucxXPkX4rWi
   +z7wB3RbBQoQzd8v7yeb7OzlPnWOyN0qFU0XA246RA8QFYiCNYwI3f05p6KLxEXAMPLE
   ```

3. Conéctese a la instancia.
4. Utilice el comando adduser para crear el usuario y añádala al sistema (con una entrada en el archivo `/etc/passwd`). El comando también crea un grupo y un directorio principal para el usuario. En este ejemplo, el usuario se denomina *newuser*.

   - AL2023 y Amazon Linux 2

     Con AL2023 y Amazon Linux 2, el usuario se crea con la autenticación por contraseña inhabilitada de forma predeterminada.

```
[ec2-user ~]$ sudo adduser newuser
```

- Ubuntu

  Incluya el parámetro `--disabled-password` para crear el usuario con la autenticación con contraseña desactivada.

```
[ubuntu ~]$ sudo adduser newuser --disabled-password
```

5. Cambie al nuevo usuario de forma que el directorio y el archivo que cree tengan la propiedad adecuada.

```
[ec2-user ~]$ sudo su - newuser
```

   El símbolo cambia de `ec2-user` a *`newuser`* para indicar que ha transferido la sesión del shell al nuevo usuario.

6. Agregar la clave pública SSH al usuario. En primer lugar, cree un directorio en el directorio de inicio del usuario para el archivo de clave SSH, a continuación cree el archivo de clave y, finalmente, pegue la clave pública en el archivo de clave, tal como se describe en los siguientes pasos secundarios.

   a. Cree un directorio `.ssh` en el directorio principal *`newuser`* y cambie los permisos de archivo a `700` (solo el propietario puede leer, escribir o abrir el directorio).

```
[newuser ~]$ mkdir .ssh
```

```
[newuser ~]$ chmod 700 .ssh
```

> **Important**
>
> Sin estos permisos de archivo exactos, el usuario no podrá iniciar sesión.

   b. Cree un archivo llamado `authorized_keys` en el directorio `.ssh` y cambie los permisos de archivo a `600` (solo el propietario puede leer o escribir en el archivo).

```
[newuser ~]$ touch .ssh/authorized_keys
```

```
[newuser ~]$ chmod 600 .ssh/authorized_keys
```

> **Important**
>
> Sin estos permisos de archivo exactos, el usuario no podrá iniciar sesión.

c. Abra el archivo `authorized_keys` con el editor de texto que prefiera (como vim o nano).

```
[newuser ~]$ nano .ssh/authorized_keys
```

Pegue la clave pública que recuperó en el paso 2 en el archivo y guarde los cambios.

> **Important**
>
> Asegúrese de pegar la clave pública en una línea continua. La clave pública no debe dividirse en varias líneas.

Ahora el usuario debería poder iniciar sesión en el usuario *`newuser`* de la instancia usando la clave privada que corresponde a la clave pública que ha agregado al archivo `authorized_keys`. Para obtener más información acerca de los diferentes métodos de conexión a una instancia de Linux, consulte Conexión a la instancia de Linux con SSH.

Eliminación de un usuario

Si ya no necesita un usuario, puede eliminarlo para que no pueda volver a utilizarse.

Utilice el comando userdel para eliminar el usuario del sistema. Cuando especifica el parámetro `-r`, el directorio principal del usuario y la carpeta spool de correo se eliminan. Para mantener el directorio principal del usuario y la carpeta spool de correo, omita el parámetro `-r`.

```
[ec2-user ~]$ sudo userdel -r olduser
```

Conexión a una instancia de Windows de mediante RDP

Puede conectarse mediante el escritorio remoto a las instancias de Amazon EC2 creadas a partir de la mayoría de las Imágenes de máquina de Amazon (AMI) de Windows. El escritorio remoto

utiliza Remote Desktop Protocol (RDP) para conectarse con la instancia y utilizarla del mismo modo en el que utiliza un ordenador de escritorio (ordenador local). Está disponible en la mayoría de las ediciones de Windows y también para Mac OS.

La licencia del sistema operativo Windows Server permite dos conexiones remotas simultáneas para fines administrativos. La licencia de Windows Server está incluida en el precio de la instancia de Windows. Si necesita más de dos conexiones remotas simultáneas, debe comprar una licencia de Remote Desktop Services (RDS). Si intenta realizar una tercera conexión, se produce un error.

> **Tip**
>
> Si necesita conectarse a la instancia para solucionar problemas de arranque, configuración de red y otros problemas para las instancias creadas en el AWS Nitro System, puede usar Consola serie EC2 para instancias de.

Contenido

- Conexión a la instancia de Windows mediante un cliente RDP
- Conexión a la instancia de Windows mediante Fleet Manager
- Transferir archivos a una instancia de Windows mediante RDP

Conexión a la instancia de Windows mediante un cliente RDP

Puede conectarse a la instancia de Windows mediante un cliente de RDP de la siguiente manera.

> **Tip**
>
> Como alternativa, puede conectarse a la instancia de Windows mediante Administrador de flotas de Systems Manager o Punto de conexión de EC2 Instance Connect.

Requisitos previos

Debe cumplir los siguientes requisitos previos para conectarse a la instancia de Windows mediante un cliente RDP.

- Complete los requisitos previos generales.

  - Verifique que su instancia ha pasado las comprobaciones de estado. Puede que transcurran unos minutos hasta que la instancia esté lista para aceptar solicitudes de conexión. Para obtener más información, consulte Ver comprobaciones de estado.
  - Obtenga los detalles necesarios de la instancia.
  - Busque la clave privada y establezca permisos..
  - (Opcional) Obtenga la huella digital de la instancia.
- Instale un cliente RDP.
  - (Windows) Windows incluye un cliente RDP de forma predeterminada. Para verificarlo, escriba mstsc en la ventana del símbolo del sistema. Si el equipo no reconoce este comando, descargue la aplicación de escritorio remoto de Microsoft de la Tienda de Microsoft.
  - (macOS X) Descargue la aplicación de Windows para Mac (anteriormente llamada Microsoft Remote Desktop) desde la Mac App Store.
  - (Linux) Use Remmina.
- Permita el tráfico de RDP entrante desde su dirección IP.

  Garantice que el grupo de seguridad asociado con la instancia permita el tráfico de RDP entrante desde la dirección IP. Para obtener más información, consulte Reglas para conectarse a las instancias desde un equipo.

Recuperar la contraseña del administrador

Si unió la instancia a un dominio, puede conectarse a la instancia con las credenciales del dominio desde Directory Service. En la pantalla de inicio de sesión del escritorio remoto, en lugar de utilizar el nombre del ordenador local y la contraseña generada, utilice el nombre de usuario completo del administrador (por ejemplo, **`corp.example.com\Admin`**) y la contraseña de esta cuenta.

Para conectarse a una instancia de Windows mediante RDP, debe recuperar la contraseña inicial del administrador y luego ingresar esta contraseña cuando se conecte a la instancia. Pasarán unos minutos desde que la instancia se inicia hasta que la contraseña está disponible. Su cuenta debe tener permiso para llamar a la acción GetPasswordData. Para obtener más información, consulte Políticas de ejemplo para controlar el acceso a la API de Amazon EC2.

El nombre de usuario predeterminado de la cuenta de administrador depende del idioma del sistema operativo (SO) incluido en la AMI. Para determinar el nombre de usuario correcto, identifique el idioma del sistema operativo y, a continuación, elija el nombre de usuario correspondiente. Por ejemplo, en el caso de un sistema operativo en inglés, el nombre de usuario es `Administrator`;

en el caso de un sistema operativo en francés, es `Administrateur`; y en el caso de un sistema operativo en portugués, es `Administrador`. Si la versión de un idioma del sistema operativo no tiene un nombre de usuario en el mismo idioma, elija el nombre de usuario `Administrator (Other)`. Para obtener más información, consulte Nombres localizados para la cuenta de administrador en Windows en el sitio web de Microsoft.

Para recuperar la contraseña inicial del administrador

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione la instancia y, a continuación, elija Connect (Conectar).
4. En la página Conectarse a la instancia, elija la pestaña Cliente de RDP.
5. En Nombre de usuario, elija el nombre de usuario predeterminado de la cuenta de administrador. El nombre de usuario que elija debe coincidir con el idioma del sistema operativo (SO) incluido en la AMI que utilizó para iniciar la instancia. Si no hay ningún nombre de usuario en el mismo idioma que su sistema operativo, elija Administrador (otro).
6. Elija Obtener contraseña.
7. En la página Obtener contraseña de Windows, haga lo siguiente:

    a. Elija Cargar archivo de clave privada y vaya el archivo de clave privada (`.pem`) que especificó al iniciar la instancia. Seleccione el archivo y elija Open (Abrir) para copiar todo el contenido del archivo en esta ventana.

    b. Elija Descifrar contraseña. La página Obtener contraseña de Windows se cierra y la contraseña de administrador predeterminada de la instancia aparece en Contraseña y reemplaza al enlace Obtener contraseña mostrado anteriormente.

    c. Copie la contraseña y guárdela en un lugar seguro. Necesitará la contraseña para conectarse a la instancia.

Conexión con la instancia de Windows de

El siguiente procedimiento utiliza el cliente de conexión a escritorio remoto para Windows (MSTSC). Si utiliza un cliente RDP diferente, descargue el archivo RDP y, a continuación, consulte la documentación para el cliente de RDP para conocer los pasos necesarios para establecer la conexión RDP.


Para conectarse a la instancia de Windows mediante un cliente de RDP

1. En la página Conectarse a la instancia, seleccione Descargar archivo de escritorio remoto. Cuando haya terminado de descargar el archivo, elija Cancelar para volver a la página Instancias. El archivo RDP se descarga en su carpeta `Downloads`.
2. Ejecute `mstsc.exe` para abrir el cliente de RDP.
3. Expanda Mostrar opciones, elija Abrir, y seleccione el archivo .rdp de su carpeta `Downloads`.
4. De forma predeterminada, Equipo es el nombre de DNS IPv4 público de la instancia y el Nombre de usuario es la cuenta del administrador. En su lugar, para conectarse a la instancia mediante IPv6, sustituya el nombre de DNS IPv4 público de la instancia con su dirección IPv6. Revise la configuración predeterminada y cámbiela como sea necesario.
5. Elija Conectar. Si aparece una advertencia en la que se indique que se desconoce el publicador de la conexión remota, elija Conectar para continuar.
6. Escriba la contraseña que guardó anteriormente, y, a continuación, elija OK.
7. Debido a la naturaleza de los certificados autofirmados, es posible que aparezca una advertencia que indica que no se pudo autenticar el certificado de seguridad. Realice una de las siguientes acciones:
   - Si confía en el certificado, seleccione Sí para conectarse a la instancia.
   - [Windows] Antes de continuar, compare la huella digital del certificado con el valor del registro del sistema para confirmar la identidad del equipo remoto. Elija Ver el certificado y, a continuación, seleccione Huella digital en la pestaña Detalles. Compare este valor con el valor de `RDPCERTIFICATE-THUMBPRINT` en Acciones, Monitoreo y solución de problemas, Obtener el registro del sistema.
   - [Mac OS X] Antes de continuar, compare la huella digital del certificado con el valor del registro del sistema para confirmar la identidad del equipo remoto. Seleccione Mostrar certificado, expanda Detalles y elija Huellas digitales SHA1. Compare este valor con el valor de `RDPCERTIFICATE-THUMBPRINT` en Acciones, Monitoreo y solución de problemas, Obtener el registro del sistema.
8. Si la conexión RDP se realiza correctamente, el cliente de RDP muestra la pantalla de inicio de sesión de Windows y, a continuación, el escritorio de Windows. En su lugar, si recibe un mensaje de error, consulte the section called “El escritorio remoto no puede conectarse al equipo remoto”. Cuando haya terminado con la conexión RDP, puede cerrar el cliente de RDP.

Configurar cuentas

Después de conectarse a su instancia a través de RDP, se recomienda que realice las siguientes tareas:

- Cambie la contraseña de administrador del valor predeterminado. Puede cambiar la contraseña mientras se está conectado a la instancia, al igual que en cualquier otro equipo que ejecuta Windows Server.
- Cree otro usuario con privilegios de administrador en la instancia. Esto es una protección en caso de que olvide la contraseña de administrador o tenga un problema con la cuenta de administrador. El usuario nueva debe tener permiso de acceso a la instancia de manera remota. Abra Propiedades del sistema haciendo clic con el botón derecho del ratón en el icono Este equipo en su escritorio de Windows o en el Explorador de archivos y seleccione Propiedades. Elija Configuración de Acceso remoto y elija Seleccionar usuarios para añadir el usuario al grupo Usuarios de escritorio remoto.



Conexión a la instancia de Windows mediante Fleet Manager

Puede usar Fleet Manager, una función de AWS Systems Manager, para conectarse a instancias de Windows mediante el protocolo de escritorio remoto (RDP) y mostrar hasta cuatro instancias de Windows en la misma página de la Consola de administración de AWS. Puede conectarse a la primera instancia en el escritorio remoto de Fleet Manager directamente desde la página instancias de la consola de Amazon EC2. Para obtener más información sobre el Administrador de flotas, consulte Cómo conectarse a un nodo administrado mediante el Escritorio remoto en la Guía del usuario de AWS Systems Manager.

No necesita permitir específicamente el tráfico RDP entrante de su dirección IP si usa Fleet Manager para conectarse. Fleet Manager se encarga de eso automáticamente.

Requisitos previos

Antes de intentar conectarse a una instancia mediante Fleet Manager, debe configurar el entorno. Para obtener más información, consulte Configuración de su entorno en la Guía del usuario de AWS Systems Manager.

Para conectarse a la instancia de Windows mediante Fleet Manager

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Instances (instancia[s]).
3. Seleccione la instancia y, a continuación, elija Connect (Conectar).
4. En la pestaña Cliente de RDP, en Tipo de conexión, elija Conectar mediante Fleet Manager.
5. Elija Escritorio remoto de Fleet Manager. De esta forma, se abre la página Fleet Manager Remote Desktop (Escritorio remoto de Fleet Manager) en la consola de AWS Systems Manager.
6. Introduzca sus credenciales y, a continuación, elija Conectar.
7. Si la conexión RDP se realiza correctamente, Fleet Manager muestra el escritorio de Windows. Cuando termine la sesión, seleccione Acciones, Finalizar sesión.

Para obtener más información, consulte Conexión a la instancia administrada de Windows Server mediante escritorio remoto en la Guía del usuario AWS Systems Manager.

Transferir archivos a una instancia de Windows mediante RDP

Puede trabajar con la instancia de Windows del mismo modo que lo haría con cualquier servidor Windows. Por ejemplo, puede transferir archivos entre instancias de Windows y el equipo local

usando la característica para compartir archivos locales del software de Conexión a Escritorio remoto de Microsoft (RDP). Puede obtener acceso a los archivos locales de los discos duros, las unidades de DVD, los dispositivos portátiles y las unidades de red mapeadas.


Para acceder a los archivos locales desde las instancias de Windows, debe habilitar la característica de uso compartido de archivos locales mediante la asignación de la unidad de sesión remota a la unidad local. Los pasos son ligeramente diferentes en función de si el sistema operativo de la computadora local es Windows o macOS X.

Para obtener más información acerca de los requisitos previos para conectarse mediante RDP, consulte Requisitos previos.


Windows

Para asignar la unidad de sesión remota a la unidad local en la computadora Windows local

1. Abra el cliente de conexión al Escritorio remoto.
2. Elija Show Options.
3. Agregue el nombre de host de la instancia en el campo Ordenador y el nombre del usuario en el campo Nombre de usuario, como se indica a continuación:
   a. En Connection settings (Configuración de conexión), elija Open… (Abrir…) y diríjase al archivo de acceso directo RDP que descargó de la consola de Amazon EC2. El archivo contiene el nombre de host del DNS IPv4 público, que identifica la instancia y el nombre de usuario del administrador.
   b. Seleccione el archivo y elija Open (Abrir). Los campos Computer (Computadora) y User name (Nombre de usuario) se completan con los valores del archivo de acceso directo RDP.
   c. Seleccione Save.
4. Elija la pestaña Local Resources (Recursos locales).
5. En Local Devices and resources (Dispositivos y recursos locales), elija More... (Más...)



6. Abra Drives (Unidades) y seleccione la unidad local que desea asignar a su instancia de Windows.
7. Seleccione OK.




8. Seleccione Conectar para conectarse a su instancia de Windows.


macOS X

Para asignar la unidad de sesión remota a la carpeta local en la computadora macOS X local

1. Abra el cliente de conexión al Escritorio remoto.
2. Diríjase al archivo RDP que descargó de la consola de Amazon EC2 (cuando se conectó inicialmente a la instancia) y arrástrelo al cliente de conexión a escritorio remoto.
3. Abra el menú contextual (clic con el botón derecho) del archivo RDP y seleccione Editar.
4. Elija la pestaña Carpetas y seleccione la casilla Redirigir carpetas.



5. Elija el icono + en la parte inferior izquierda, diríjase a la carpeta que desea asignar y elija Open (Abrir). Repita este paso para cada carpeta que desee asignar.
6. Seleccione Save.
7. Seleccione Conectar para conectarse a su instancia de Windows. Se le pedirá la contraseña.
8. En la instancia, en el explorador de archivos, expanda This PC (Esta PC) y busque la carpeta compartida desde la que puede acceder a los archivos locales. En la siguiente captura de pantalla, la carpeta Desktop (Escritorio) de la computadora local se asignó a la unidad de sesión remota de la instancia.



Para obtener más información sobre cómo hacer que los dispositivos locales estén disponibles para una sesión remota en una computadora Mac, consulte Get started with the macOS client (Introducción a cliente de macOS).

Conectarse a una instancia de Amazon EC2 mediante el Session Manager

El Administrador de sesiones es una funcionalidad de AWS Systems Manager completamente administrada que permite administrar las instancias de Amazon EC2 a través de un intérprete de comandos interactivo basado en navegador o a través de la AWS CLI. Puede utilizar el Administrador de sesiones para iniciar una sesión con una instancia en su cuenta. Después de iniciar la sesión, puede ejecutar comandos interactivos en la instancia como lo haría a través de cualquier otro tipo de conexión. Para obtener más información acerca del Administrador de sesiones, consulte Administrador de sesiones de AWS Systems Manager en la Guía del usuario de AWS Systems Manager.


Requisitos previos

Antes de intentar conectarse a una instancia mediante el Session Manager, debe completar los pasos de configuración necesarios. Por ejemplo, la instancia debe ser administrada por SSM y debe tener un rol de IAM adjunto con la política de AmazonSSMManagedInstanceCore. Para obtener más información, consulte Configuración de Session Manager.

Para conectarse a una instancia de Amazon EC2 mediante el Administrador de sesiones en la consola de Amazon EC2

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancia[s]).

3. Seleccione la instancia y elija Connect (Conectar).
4. Para el método de conexión, elija Session Manager.
5. Elija Conectar para iniciar la sesión.



Solución de problemas

Si recibe un error que indica que no tiene permiso para realizar una o más acciones del Administrador de sistemas (`ssm:command-name`), debe actualizar las políticas para que le permitan iniciar sesiones desde la consola de Amazon EC2. Para obtener más información e instrucciones, consulte Políticas de IAM predeterminadas de inicio rápido para el Administrador de sesiones en la Guía del usuario de AWS Systems Manager.

Conexión a la instancia de Linux mediante una dirección IP pública e EC2 Instance Connect

Amazon EC2 Instance Connect proporciona una forma segura de conectarse a las instancias de Linux con Secure Shell (SSH). Con EC2 Instance Connect, puede utilizar políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) y entidades principales para controlar el acceso SSH a las instancias y eliminar la necesidad de compartir y administrar las claves SSH. Todas las solicitudes de conexión con EC2 Instance Connect se registran en AWS CloudTrail de modo que puede auditar las solicitudes de conexión.

Puede utilizar EC2 Instance Connect para conectarse a las instancias con la consola de Amazon EC2 o el cliente SSH que prefiera.

Cuando se conecta a una instancia con EC2 Instance Connect, la API de EC2 Instance Connect inserta una clave pública SSH en los metadatos de la instancia, donde permanece por 60 segundos. La política de IAM asociada a su usuario le autoriza a insertar la clave pública en los metadatos de la instancia. El daemon SSH utiliza `AuthorizedKeysCommand` y `AuthorizedKeysCommandUser`, que se configuró cuando se instaló EC2 Instance Connect, para buscar la clave pública en los metadatos de la instancia para su autenticación y la conecta a la instancia.

> **Tip**
>
> EC2 Instance Connect es una de las opciones para conectarse a la instancia de Linux. Para otras opciones, consulte Conexión a la instancia de Linux con SSH. Para conectarse a una instancia de Windows, consulte Conexión a una instancia de Windows de mediante RDP.

Precios

EC2 Instance Connect está disponible sin ningún costo adicional.

Disponibilidad por región

EC2 Instance Connect está disponible en todas las Regiones de AWS, excepto en AWS European Sovereign Cloud (Germany). No se admite en zonas locales.

Contenido

- Tutorial: Cómo completar la configuración necesaria para conectarse a la instancia mediante EC2 Instance Connect
- Requisitos previos para EC2 Instance Connect
- Concesión de permisos de IAM para EC2 Instance Connect
- Instalación de EC2 Instance Connect en sus instancias de EC2
- Conectarse a la instancia de Linux con EC2 Instance Connect
- Desinstalación de EC2 Instance Connect

Para ver una entrada de blog que explique cómo mejorar la seguridad de los hosts bastión con EC2 Instance Connect, consulte Protección de los hosts bastión con Amazon EC2 Instance Connect.

Tutorial: Cómo completar la configuración necesaria para conectarse a la instancia mediante EC2 Instance Connect

Para conectarse a la instancia mediante EC2 Instance Connect en la consola de Amazon EC2, debe completar la configuración previa que le permitirá conectarse correctamente a la instancia. El objetivo de este tutorial es guiarlo a través de las tareas necesarias para completar la configuración previa.

Información general del tutorial

En este tutorial, deberá completar las cuatro tareas detalladas a continuación:

- Tarea 1: conceder los permisos necesarios para utilizar EC2 Instance Connect

  En primer lugar, debe crear una política de IAM que contenga los permisos de IAM que le permitirán introducir una clave pública en los metadatos de la instancia. Deberá asociar esta política a su identidad de IAM (usuario, grupo de usuarios o rol) para que su identidad de IAM obtenga estos permisos.
- Tarea 2: permitir el tráfico entrante desde el servicio EC2 Instance Connect a la instancia

  A continuación, deberá crear un grupo de seguridad que permita el tráfico desde el servicio EC2 Instance Connect a la instancia. Esto es necesario cuando utiliza EC2 Instance Connect en la consola de Amazon EC2 para conectarse a la instancia.
- Tarea 3: Iniciar la instancia

  A continuación, deberá lanzar una instancia de EC2 con una AMI preinstalada en EC2 Instance Connect y agregar el grupo de seguridad que creó en el paso anterior.
- Tarea 4: Conectarse a la instancia

  Por último, deberá utilizar EC2 Instance Connect en la consola de Amazon EC2 para conectarse a la instancia. Si puede conectarse, esto significa que la configuración previa que completó en las tareas 1, 2 y 3 se realizó correctamente.

Tarea 1: conceder los permisos necesarios para utilizar EC2 Instance Connect

Cuando se conecta a una instancia con EC2 Instance Connect, la API de EC2 Instance Connect inserta una clave pública SSH en los metadatos de la instancia, donde permanece por 60 segundos. Necesita una política de IAM asociada a su identidad de IAM (usuario, grupo de usuarios o rol) a fin de obtener el permiso necesario para insertar la clave pública en los metadatos de la instancia.

Objetivo de la tarea

Creará la política de IAM que concede el permiso para insertar la clave pública en la instancia. La acción específica que debe permitir es `ec2-instance-connect:SendSSHPublicKey`. También debe permitir la acción `ec2:DescribeInstances` para poder ver y seleccionar la instancia en la consola de Amazon EC2.

Después de haber creado la política, deberá asociar esta política a su identidad de IAM (usuario, grupo de usuarios o rol) para que esta obtenga los permisos.

Deberá crear una política con la siguiente configuración:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [{
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2-instance-connect:SendSSHPublicKey",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:DescribeInstances",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```


Important

La política de IAM creada en este tutorial es muy permisiva; le permite conectarse a cualquier instancia mediante cualquier nombre de usuario de AMI. Utilizamos esta política altamente permisiva para que el tutorial sea sencillo y se enfoque en las configuraciones específicas que se enseñan en él. Sin embargo, en un entorno de producción, le recomendamos que la política de IAM esté configurada para proporcionar permisos con privilegios mínimos. Para ver ejemplos de políticas de IAM, consulte Concesión de permisos de IAM para EC2 Instance Connect.


Cómo crear y asociar una política de IAM que le permita usar EC2 Instance Connect para conectarse a las instancias

1. Primero: crear la política de IAM
   a. Abra la consola de IAM en https://console.aws.amazon.com/iam/.
   b. En el panel de navegación, seleccione Políticas.
   c. Elija Crear política.
   d. En la página Especificar permiso, haga lo siguiente:
      i. En Servicio, elija EC2 Instance Connect.
      ii. En Acciones permitidas, en el campo de búsqueda, comience a escribir **`send`** para ver las acciones relevantes y, a continuación, seleccione SendSSHPublicKey.
      iii. En Recursos, elija Todos. Para un entorno de producción, se recomienda especificar la instancia por su ARN, pero, en este tutorial, se permiten todas las instancias.
      iv. Elija Add more permissions.
      v. En Servicio, elija EC2.
      vi. En Acciones permitidas, en el campo de búsqueda, comience a escribir **`describein`** para ver las acciones relevantes y, a continuación, seleccione DescribeInstances.
      vii. Elija Siguiente.
   e. En la página Revisar y crear, haga lo siguiente:
      i. En Nombre de política, escriba un nombre para la política.
      ii. Elija Crear política.
2. A continuación, asocie la política a su identidad
   a. En la consola de IAM, en el panel de navegación, elija Políticas.
   b. En la lista de políticas, seleccione el botón de opción situado junto al nombre de la política que creó. Puede utilizar el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de políticas.
   c. Elija Acciones, Asociar.
   d. En Entidades de IAM, seleccione la casilla de verificación junto a la identidad (usuario, grupo de usuarios o rol). Puede utilizar el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de entidades.
   e. Elija Asociar política.

Ver una animación: crear una política de IAM



Ver animación: Asociar una política de IAM



Tarea 2: permitir el tráfico entrante desde el servicio EC2 Instance Connect a la instancia

Cuando utiliza EC2 Instance Connect en la consola de Amazon EC2 para conectarse a una instancia, el tráfico que debe permitir que llegue a la instancia es el tráfico desde el servicio EC2 Instance Connect. Esto es diferente a conectarse desde el equipo local a una instancia; en ese caso, debe permitir el tráfico desde el equipo local a la instancia. Para permitir el tráfico desde el servicio EC2 Instance Connect, debe crear un grupo de seguridad que permita el tráfico SSH entrante desde el rango de direcciones IP para el servicio EC2 Instance Connect.

AWS utiliza listas de prefijos para administrar los rangos de direcciones IP. Los nombres de las listas de prefijos de EC2 Instance Connect son de la siguiente manera, donde *region* se reemplaza por el código Región:

- Nombre de la lista de prefijos de IPv4: `com.amazonaws.region.ec2-instance-connect`
- Nombre de la lista de prefijos de IPv6: `com.amazonaws.region.ipv6.ec2-instance-connect`

Objetivo de la tarea

Deberá crear un grupo de seguridad que permita el tráfico SSH entrante en el puerto 22 de la lista de prefijos IPv4 de la región en la que está ubicada la instancia.

Crear un grupo de seguridad que permita el tráfico entrante desde el servicio EC2 Instance Connect a la instancia


1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Grupos de seguridad.
3. Elija Create Security Group (Creación de grupo de seguridad).
4. En Basic details (Detalles básicos), haga lo siguiente:
    a. En Nombre del grupo de seguridad, ingrese un nombre significativo para el grupo de seguridad.
    b. En Descripción, escriba una descripción significativa para el grupo de seguridad.
5. En Reglas de entrada, haga lo siguiente:
    a. Seleccione Agregar regla.
    b. En Tipo, seleccione SSH.
    c. En Fuente, deje Personalizado.

d. En el campo situado junto a Origen, seleccione la lista de prefijos para EC2 Instance Connect.

   Por ejemplo, si la instancia está ubicada en la región Este de EE. UU. (Norte de Virginia) (`us-east-1`) y los usuarios van a conectarse a su dirección IPv4 pública, elija la siguiente lista de prefijos: com.amazonaws.us-east-1.ec2-instance-connect.

6. Elija Creación de grupo de seguridad.

Vista de una animación: crear el grupo de seguridad



Tarea 3: Iniciar la instancia

Cuando se inicia una instancia, debe especificar una AMI que contenga la información necesaria para lanzar la instancia. Puede elegir iniciar una instancia con o sin EC2 Instance Connect preinstalado. En esta tarea, especificamos una AMI que viene preinstalada con EC2 Instance Connect.

Si inicia la instancia sin EC2 Instance Connect preinstalado y desea usar EC2 Instance Connect para conectarse a la instancia, tendrá que completar pasos de configuración adicionales. Esos pasos están fuera del alcance de este tutorial.

Objetivo de la tarea

Iniciará una instancia con la AMI de Amazon Linux 2023, que viene preinstalada con EC2 Instance Connect. Además, especificará el grupo de seguridad que creó anteriormente para poder usar EC2 Instance Connect en la consola de Amazon EC2 para conectarse a la instancia. Como utilizará EC2 Instance Connect para conectarse a la instancia y, por lo tanto, se introducirá una clave pública en los metadatos de esta, no necesitará especificar una clave SSH cuando inicie dicha instancia.

Cómo iniciar una instancia que pueda usar EC2 Instance Connect en la consola de Amazon EC2 para conectarse

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En la barra de navegación en la parte superior de la pantalla, se muestra la región actual de AWS (por ejemplo, Irlanda). Seleccione una región en la que se va a iniciar la instancia. Esta elección es importante porque creó un grupo de seguridad que permite el tráfico en una región específica, por lo que debe seleccionar la misma región en la que desea iniciar la instancia.
3. En el panel de la consola de Amazon EC2, elija Iniciar instancia.
4. (Opcional) En Name and tags (Nombre y etiquetas), escriba un nombre descriptivo para la instancia en Name (Nombre).
5. En Imágenes de aplicaciones y SO (Imagen de máquina de Amazon), elija Inicio rápido. Amazon Linux está seleccionado de forma predeterminada. En Imagen de máquina de Amazon (AMI), AMI de Amazon Linux 2023 está seleccionado de forma predeterminada. Mantenga la selección predeterminada para esta tarea.
6. En Tipo de instancia, para Tipo de instancia, mantenga la selección predeterminada o seleccione un tipo de instancia diferente.
7. En Par de claves (inicio de sesión), para Nombre del par de claves, elija Continuar sin un par de claves (no se recomienda). Cuando utiliza EC2 Instance Connect para conectarse a una instancia, EC2 Instance Connect envía un par de claves a los metadatos de la instancia y es este par de claves el que se utiliza para la conexión.
8. En Network settings (Configuración de red), haga lo siguiente:

    a. En Autoasignar IP pública, seleccione Habilitar.


    > **Note**
    >
    > Para usar EC2 Instance Connect en la consola de Amazon EC2 para conectarse a una instancia, la instancia debe tener una dirección IPv4 o IPv6 pública.

    b. En Firewall (grupos de seguridad), elija Seleccionar un grupo de seguridad existente.

c. En Grupos de seguridad habituales, elija el grupo de seguridad que creó anteriormente.

9. En el panel Resumen, elija Iniciar instancia.

Ver animación: Iniciar la instancia



Tarea 4: Conectarse a la instancia

Cuando se conecta a una instancia con EC2 Instance Connect, la API de EC2 Instance Connect inserta una clave pública SSH en los metadatos de la instancia, donde permanece por 60 segundos. El daemon SSH utiliza `AuthorizedKeysCommand` y `AuthorizedKeysCommandUser` para buscar la clave pública en los metadatos de la instancia para su autenticación y la conecta a la instancia.

Objetivo de la tarea

En esta tarea, se conectará a la instancia mediante EC2 Instance Connect en la consola de Amazon EC2. Si completó las tareas 1, 2 y 3 la conexión debería realizarse correctamente.

Pasos para conectarse a la instancia


Los pasos siguientes le permiten conectarse a la instancia. Para ver una animación de los pasos, consulte Ver animación: Conectarse a la instancia.

Conectarse a una instancia mediante EC2 Instance Connect en la consola de Amazon EC2

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En la barra de navegación en la parte superior de la pantalla, se muestra la región actual de AWS (por ejemplo, Irlanda). Seleccione la región en la que se encuentra la instancia.
3. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
4. Seleccione la instancia y elija Connect.
5. Elija la pestaña EC2 Instance Connect.
6. Elija Conéctese a través de una IP pública.
7. Elija Conectar.

   Se abre una ventana terminal en el navegador y está conectado a la instancia.

Ver animación: Conectarse a la instancia



Requisitos previos para EC2 Instance Connect

A continuación, se indican los requisitos previos para instalar y utilizar EC2 Instance Connect:

- Instalación de EC2 Instance Connect
- Garantizar la conectividad de red
- Permitir el tráfico de salida hacia el proxy de EC2 Instance Connect
- Permitir el tráfico SSH entrante
- Concesión de permisos
- Instalar un cliente SSH en el equipo local
- Cumplir con los requisitos del nombre de usuario

Instalación de EC2 Instance Connect

Si quiere utilizar EC2 Instance Connect para conectarse a una instancia, esta debe tenerlo instalado. Puede iniciar la instancia con una AMI que viene preinstalada con EC2 Instance Connect o puede instalar este último en instancias que se inicien con AMI compatibles. Para obtener más información, consulte Instalación de EC2 Instance Connect en sus instancias de EC2.

Garantizar la conectividad de red

Las instancias se pueden configurar para permitir a los usuarios conectarse a ellas a través de Internet o mediante la dirección IP privada de la instancia. Debe configurar el siguiente acceso a la red en función del modo en que los usuarios se conecten a la instancia mediante EC2 Instance Connect:

- Si los usuarios se conectarán a su instancia a través de Internet, entonces la instancia debe tener una dirección IPv4 o IPv6 pública y estar en una subred pública con una ruta hacia Internet. Si no ha modificado la subred pública predeterminada, esta incluirá una ruta hacia internet solo para IPv4, y no para IPv6. Para obtener más información, consulte Concesión del acceso a internet de la VPC con puertas de enlace de Internet en la Guía del usuario de Amazon VPC.
- Si los usuarios se conectarán a la instancia a través de la dirección IPv4 privada de la instancia, deberá establecer una conectividad de red privada con su VPC, por ejemplo, mediante AWS Direct Connect, AWS Site-to-Site VPN o el emparejamiento de VPC, para que los usuarios puedan llegar a la dirección IP privada de la instancia.

Si la instancia no tiene una dirección IPv4 o IPv6 pública y prefiere no configurar el acceso a la red como se describe anteriormente, puede considerar un punto de conexión de EC2 Instance Connect como alternativa a EC2 Instance Connect. Con el punto de conexión de EC2 Instance Connect, se

puede conectar a una instancia mediante SSH o RDP incluso si la instancia no tiene una dirección IPv4 o IPv6 pública. Para obtener más información, consulte Conexión a la instancia de Linux con la consola de Amazon EC2.

Permitir el tráfico de salida hacia el proxy de EC2 Instance Connect

Cuando se conecta a una instancia mediante la consola de Amazon EC2, el navegador establece una conexión WebSocket a través del puerto 443 con el servicio de proxy de EC2 Instance Connect en un punto de conexión específico de la región.

El formato del punto de conexión depende de la partición:

- Las regiones comerciales de AWS y las regiones de AWS GovCloud (EE. UU.) utilizan el siguiente formato de punto de conexión: `prod.region.oneclickv2-proxy.ec2.aws.dev`.
- Las regiones de China utilizan el siguiente formato de punto de conexión: `prod.region.oneclickv2-proxy.ec2.a2z.org.cn`.

En los siguientes ejemplos se muestra el punto de conexión correspondiente a cada partición:

- En la región Este de EE. UU. (Norte de Virginia), el punto de conexión es `prod.us-east-1.oneclickv2-proxy.ec2.aws.dev`.
- En la región China (Pekín), el punto de conexión es `prod.cn-north-1.oneclickv2-proxy.ec2.a2z.org.cn`.

> **Note**
>
> El navegador debe poder acceder a este punto de conexión. Si un firewall o una VPN bloquean la conexión, la conexión fallará.

Permitir el tráfico SSH entrante

Uso de la consola de Amazon EC2 para conectarse a una instancia

Cuando los usuarios se conectan a una instancia mediante la consola de Amazon EC2, el tráfico que debe permitirse para llegar a la instancia es el tráfico del servicio de EC2 Instance Connect. El servicio se identifica mediante rangos de direcciones IP específicos, que AWS administra mediante listas de prefijos. Debe crear un grupo de seguridad que permita el tráfico SSH entrante desde el

servicio de EC2 Instance Connect. Para configurar esto, en la regla de entrada, en el campo junto a Origen, seleccione la lista de prefijos de EC2 Instance Connect.

AWS proporciona diferentes listas de prefijos administrados para direcciones IPv4 e IPv6 para cada región. Los nombres de las listas de prefijos de EC2 Instance Connect son de la siguiente manera, donde *region* se reemplaza por el código Región:

- Nombre de la lista de prefijos de IPv4: `com.amazonaws.region.ec2-instance-connect`
- Nombre de la lista de prefijos de IPv6: `com.amazonaws.region.ipv6.ec2-instance-connect`

Para obtener las instrucciones sobre cómo crear el grupo de seguridad, consulte Tarea 2: permitir el tráfico entrante desde el servicio EC2 Instance Connect a la instancia. Para obtener más información, consulte Listas de prefijos administradas de AWS disponibles en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Uso de la CLI o SSH para conectarse a una instancia

Asegúrese de que el grupo de seguridad asociado con la instancia permite el tráfico SSH entrante en el puerto 22 desde la dirección IP o desde la red. El grupo de seguridad predeterminado de la VPC no permite el tráfico SSH entrante de forma predeterminada. El grupo de seguridad creado por el asistente de inicialización de instancias habilita el tráfico SSH entrante de forma predeterminada. Para obtener más información, consulte Reglas para conectarse a las instancias desde un equipo.

Concesión de permisos

Debe conceder los permisos necesarios a todos los usuarios de IAM que usen EC2 Instance Connect para conectarse a una instancia. Para obtener más información, consulte Concesión de permisos de IAM para EC2 Instance Connect.

Instalar un cliente SSH en el equipo local

Si los usuarios se van a conectar mediante SSH, deben asegurarse de que su equipo local tenga un cliente SSH.

Es muy probable que los equipos locales de los usuarios tengan un cliente SSH instalado de forma predeterminada. Pueden comprobar si tiene un cliente SSH escribiendo ssh en la línea de comandos. Si su equipo local no reconoce el comando, puede instalar un cliente SSH. Para obtener información sobre la instalación de un cliente SSH en Linux o macOS X, consulte http://

www.openssh.com. Para obtener más información sobre la instalación de un cliente SSH en Windows 10, consulte OpenSSH en Windows.

No hay necesidad de instalar un cliente SSH en un equipo local si los usuarios solo utilizan la consola de Amazon EC2 para conectarse a una instancia.

Cumplir con los requisitos del nombre de usuario

Cuando se utiliza EC2 Instance Connect para conectarse a una instancia, el nombre de usuario debe cumplir los siguientes requisitos:

- Primer carácter: debe ser una letra (`A-Z`, `a-z`), un dígito (`0-9`) o un guion bajo (`_`)
- Caracteres posteriores: pueden ser letras (`A-Z`, `a-z`), dígitos (`0-9`) o los siguientes caracteres: `@ . _ -`
- Longitud mínima: 1 carácter
- Longitud máxima: 31 caracteres

Concesión de permisos de IAM para EC2 Instance Connect

Si quiere conectarse a una instancia con EC2 Instance Connect, debe crear una política de IAM que conceda permisos a los usuarios para las siguientes acciones y condiciones:

- Acción `ec2-instance-connect:SendSSHPublicKey`: concede permiso a un usuario para insertar la clave pública en una instancia.
- Condición `ec2:osuser`: especifica el nombre del usuario de SO que puede enviar la clave pública a una instancia. Utilice el nombre de usuario predeterminado para la AMI que utilizó para lanzar la instancia. El nombre de usuario predeterminado para AL2023 y Amazon Linux 2 es `ec2-user` y para Ubuntu es `ubuntu`.
- Acción `ec2:DescribeInstances`: es necesaria cuando se utiliza la consola de EC2 debido a que el encapsulador la llama. Es posible que los usuarios ya tengan permiso para llamar a esta acción desde otra política.
- Acción `ec2:DescribeVpcs`: necesaria para conectarse a una dirección IPv6.

Considere restringir el acceso a instancias de EC2 específicas. De lo contrario, todas las entidades principales de IAM con permiso para la acción `ec2-instance-connect:SendSSHPublicKey` pueden conectarse a todas las instancias de EC2. Puede restringir

el acceso mediante la especificación de ARN de recursos o al usar etiquetas de recurso como claves de condición.

Para obtener más información, consulte Acciones, recursos y claves de condiciones para Amazon EC2 Instance Connect.

Para obtener información acerca de las políticas de IAM, consulte Creación de políticas de IAM en la Guía del usuario de IAM.

Concesión de permisos para que los usuarios se conecten a instancias específicas

La siguiente política de IAM concede permiso para conectarse a instancias específicas, identificadas por sus ARN de recursos.

En el siguiente ejemplo de política de IAM, se especifican las siguientes acciones y condiciones:

- La acción `ec2-instance-connect:SendSSHPublicKey` concede a los usuarios permiso para conectarse a dos instancias, especificadas por los ARN del recurso. Para conceder a los usuarios permiso para conectarse a todas las instancias de EC2, sustituya los ARN del recurso por el carácter comodín `*`.
- La condición `ec2:osuser` concede permiso para conectarse a las instancias solo si se especifica *`ami-username`* al conectarse.
- La acción `ec2:DescribeInstances` se especifica para conceder permisos a los usuarios que usarán la consola para conectarse a sus instancias. Si los usuarios solo utilizarán un cliente SSH para conectarse a sus instancias, puede omitir `ec2:DescribeInstances`. Tenga en cuenta que las acciones de la API `ec2:Describe*` no admiten permisos de recursos. Por lo tanto, el carácter comodín `*` es necesario en el elemento `Resource`.
- La acción `ec2:DescribeVpcs` se especifica para otorgar permisos a los usuarios que utilizarán la consola para conectarse a sus instancias con una dirección IPv6. Si los usuarios van a utilizar únicamente una dirección IPv4 pública, puede omitir `ec2:DescribeVpcs`. Tenga en cuenta que las acciones de la API `ec2:Describe*` no admiten permisos de recursos. Por lo tanto, el carácter comodín `*` es necesario en el elemento `Resource`.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
```

```
    "Statement": [{
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2-instance-connect:SendSSHPublicKey",
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:us-
east-1:111122223333:instance/i-1234567890abcdef0",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/i-0598c7d356eba48d7"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "ec2:osuser": "ami-username"
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:DescribeVpcs"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Concesión de permisos para que los usuarios se conecten a instancias con etiquetas específicas

El control de acceso basado en atributos (ABAC) es una estrategia de autorización que define permisos basados en etiquetas que pueden asociarse a usuarios y recursos de AWS. Puede utilizar etiquetas de recursos para controlar el acceso a una instancia. Para obtener más información sobre el uso de etiquetas para controlar el acceso a los recursos de AWS, consulte Control de acceso a los recursos de AWS en la Guía del usuario de IAM.

En el siguiente ejemplo de política de IAM, la acción `ec2-instance-connect:SendSSHPublicKey` concede a los usuarios permiso para conectarse a cualquier instancia (lo que se indica mediante el carácter comodín `*` en el ARN del recurso) con la condición de que la instancia tenga una etiqueta de recurso con key=`tag-key` y value=`tag-value`.

La acción `ec2:DescribeInstances` se especifica para conceder permisos a los usuarios que usarán la consola para conectarse a sus instancias. Si los usuarios solo utilizarán un cliente SSH para conectarse a sus instancias, puede omitir `ec2:DescribeInstances`. Tenga en cuenta que

las acciones de la API `ec2:Describe*` no admiten permisos de recursos. Por lo tanto, el carácter comodín `*` es necesario en el elemento `Resource`.

La acción `ec2:DescribeVpcs` se especifica para otorgar permisos a los usuarios que utilizarán la consola para conectarse a sus instancias con una dirección IPv6. Si los usuarios van a utilizar únicamente una dirección IPv4 pública, puede omitir `ec2:DescribeVpcs`. Tenga en cuenta que las acciones de la API `ec2:Describe*` no admiten permisos de recursos. Por lo tanto, el carácter comodín `*` es necesario en el elemento `Resource`.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [{
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2-instance-connect:SendSSHPublicKey",
            "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceTag/tag-key": "tag-value"
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:DescribeVpcs"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Instalación de EC2 Instance Connect en sus instancias de EC2

Para conectarse a una instancia de Linux mediante EC2 Instance Connect, la instancia debe tener EC2 Instance Connect instalado. La instalación de EC2 Instance Connect configura el daemon SSH en la instancia.

Para obtener más información sobre el paquete de EC2 Instance Connect, consulte aws/aws-ec2-instance-connect-config en el sitio web de GitHub.

> **Note**
>
> Si ha configurado los ajustes `AuthorizedKeysCommand` y `AuthorizedKeysCommandUser` para la autenticación SSH, la instalación de EC2 Instance Connect no los actualizará. En consecuencia, no puede utilizar EC2 Instance Connect.

Requisitos previos de instalación

Antes de instalar EC2 Instance Connect, asegúrese de cumplir los siguientes requisitos previos.

- Compruebe que la instancia utilice uno de los siguientes:
  - Amazon Linux 2 anterior a la versión 2.0.20190618 *
  - AMI mínima de AL2023 o AMI optimizada para Amazon ECS
  - CentOS Stream 8 y 9
  - macOS Sonoma anterior a 14.2.1, Ventura anterior a 13.6.3 y Monterey anterior a 12.7.2 *
  - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8 y 9
  - Ubuntu 16.04 y 18.04 *

  > **Tip**
  >
  > * Para Amazon Linux 2, macOS y Ubuntu: si lanzó la instancia con una versión posterior a las indicadas anteriormente, EC2 Instance Connect viene preinstalado y no es necesaria ninguna instalación manual.

- Verifique los requisitos previos generales para EC2 Instance Connect.

  Para obtener más información, consulte Requisitos previos para EC2 Instance Connect.
- Verifique los requisitos previos para conectarse a la instancia mediante un cliente SSH en su equipo local.

  Para obtener más información, consulte Conexión a la instancia de Linux con SSH.
- Obtenga el ID de la instancia.

Puede obtener el ID de su instancia con la consola de Amazon EC2 (en la columna “Instance ID” [ID de la instancia]). Si lo prefiere, puede usar el comando Describir instancias (AWS CLI) o el comando Obtener instancia de EC2 (AWS Tools for Windows PowerShell).

Instalación manual de EC2 Instance Connect

> **Note**
>
> Si inició la instancia mediante una de las siguientes AMI, EC2 Instance Connect está preinstalado y puede omitir este procedimiento:
>
> - AMI estándar AL2023
> - Amazon Linux 2 2.0.20190618 o versiones posteriores
> - macOS Sonoma 14.2.1 o posterior
> - macOS Ventura 13.6.3 o posterior
> - macOS Monterey 12.7.2 o posterior
> - Ubuntu 20.04 o versiones posteriores

Utilice uno de los siguientes procedimientos para instalar EC2 Instance Connect, en función del sistema operativo de la instancia.

Amazon Linux 2

Para instalar EC2 Instance Connect en una instancia iniciada con Amazon Linux 2

1. Conéctese a la instancia de mediante SSH.

   Reemplace los valores de ejemplo en el siguiente comando por los suyos. Use el par de claves SSH que se asignó a su instancia cuando la lanzó y el nombre de usuario predeterminado de la AMI que utilizó para lanzar la instancia. Para Amazon Linux 2, el nombre de usuario predeterminado es `ec2-user`.

   ```
   $ ssh -i my_ec2_private_key.pem ec2-user@ec2-a-b-c-d.us-
   west-2.compute.amazonaws.com
   ```

Para obtener más información sobre cómo conectarse a la instancia, consulte Conexión a la instancia de Linux mediante un cliente SSH.

2. Instale el paquete EC2 Instance Connect en su instancia.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum install ec2-instance-connect
```

Debe ver tres scripts nuevos en la carpeta `/opt/aws/bin/`:

```
eic_curl_authorized_keys
eic_parse_authorized_keys
eic_run_authorized_keys
```

3. (Opcional) Compruebe que EC2 Instance Connect se haya instalado correctamente en su instancia.

```
[ec2-user ~]$ sudo less /etc/ssh/sshd_config
```

EC2 Instance Connect se instaló correctamente si las líneas `AuthorizedKeysCommand` y `AuthorizedKeysCommandUser` contienen los siguientes valores:

```
AuthorizedKeysCommand /opt/aws/bin/eic_run_authorized_keys %u %f
AuthorizedKeysCommandUser ec2-instance-connect
```

- `AuthorizedKeysCommand` define el script `eic_run_authorized_keys` para que busque las claves en los metadatos de la instancia
- `AuthorizedKeysCommandUser` define al usuario del sistema como `ec2-instance-connect`

> **Note**
>
> Si ya había configurado `AuthorizedKeysCommand` y `AuthorizedKeysCommandUser`, la instalación de EC2 Instance Connect no cambiará los valores y no podrá usar EC2 Instance Connect.

CentOS

Instalar EC2 Instance Connect en una instancia iniciada con CentOS

1. Conéctese a la instancia de mediante SSH.

   Reemplace los valores de ejemplo en el siguiente comando por los suyos. Use el par de claves SSH que se asignó a su instancia cuando la lanzó y el nombre de usuario predeterminado de la AMI que utilizó para lanzar la instancia. Para CentOS, el nombre de usuario predeterminado es `centos` o `ec2-user`.

   ```
   $ ssh -i my_ec2_private_key.pem centos@ec2-a-b-c-d.us-
   west-2.compute.amazonaws.com
   ```

   Para obtener más información sobre cómo conectarse a la instancia, consulte Conexión a la instancia de Linux mediante un cliente SSH.

2. Si utiliza un proxy HTTP o HTTPS, debe establecer las variables de entorno `http_proxy` o `https_proxy` en la sesión de shell actual.

   Si no usa un proxy, puede omitir este paso.

   - Para un servidor proxy HTTP, ejecute los siguientes comandos:

     ```
     $ export http_proxy=http://hostname:port
     $ export https_proxy=http://hostname:port
     ```

   - Para un servidor proxy HTTPS, ejecute los siguientes comandos:

     ```
     $ export http_proxy=https://hostname:port
     $ export https_proxy=https://hostname:port
     ```

3. Instale el paquete de EC2 Instance Connect en su instancia con los siguientes comandos.

   Los archivos de configuración de EC2 Instance Connect para CentOS se proporcionan en un paquete de Red Hat Package Manager (RPM), con diferentes paquetes de RPM para CentOS 8 y CentOS 9 y para tipos de instancia que se ejecutan en Intel/AMD (x86_64) o ARM (AArch64).

   Use el bloque de comandos para el sistema operativo y la arquitectura de la CPU.

- CentOS 8

  Intel/AMD (x86_64)

  ```
  [ec2-user ~]$ mkdir /tmp/ec2-instance-connect
  [ec2-user ~]$ curl https://amazon-ec2-instance-connect-us-
  west-2.s3.us-west-2.amazonaws.com/latest/linux_amd64/ec2-instance-
  connect-2.0.0-5.rhel8.x86_64.rpm -o /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-
  connect.rpm
  [ec2-user ~]$ curl https://amazon-ec2-instance-connect-us-west-2.s3.us-
  west-2.amazonaws.com/latest/linux_amd64/ec2-instance-connect-
  selinux-2.0.0-5.noarch.rpm -o /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-connect-
  selinux.rpm
  [ec2-user ~]$ sudo yum install -y /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-
  connect.rpm /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-connect-selinux.rpm
  ```

  RAM (AArch64)

  ```
  [ec2-user ~]$ mkdir /tmp/ec2-instance-connect
  [ec2-user ~]$ curl https://amazon-ec2-instance-connect-us-
  west-2.s3.us-west-2.amazonaws.com/latest/linux_arm64/ec2-instance-
  connect-2.0.0-5.rhel8.aarch64.rpm -o /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-
  connect.rpm
  [ec2-user ~]$ curl https://amazon-ec2-instance-connect-us-west-2.s3.us-
  west-2.amazonaws.com/latest/linux_arm64/ec2-instance-connect-
  selinux-2.0.0-5.noarch.rpm -o /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-connect-
  selinux.rpm
  [ec2-user ~]$ sudo yum install -y /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-
  connect.rpm /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-connect-selinux.rpm
  ```

- CentOS 9

  Intel/AMD (x86_64)

  ```
  [ec2-user ~]$ mkdir /tmp/ec2-instance-connect
  [ec2-user ~]$ curl https://amazon-ec2-instance-connect-us-
  west-2.s3.us-west-2.amazonaws.com/latest/linux_amd64/ec2-instance-
  connect-2.0.0-5.rhel9.x86_64.rpm -o /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-
  connect.rpm
  [ec2-user ~]$ curl https://amazon-ec2-instance-connect-us-west-2.s3.us-
  west-2.amazonaws.com/latest/linux_amd64/ec2-instance-connect-
  ```

```
selinux-2.0.0-5.noarch.rpm -o /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-connect-
selinux.rpm
[ec2-user ~]$ sudo yum install -y /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-
connect.rpm /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-connect-selinux.rpm
```

RAM (AArch64)

```
[ec2-user ~]$ mkdir /tmp/ec2-instance-connect
[ec2-user ~]$ curl https://amazon-ec2-instance-connect-us-
west-2.s3.us-west-2.amazonaws.com/latest/linux_arm64/ec2-instance-
connect-2.0.0-5.rhel9.aarch64.rpm -o /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-
connect.rpm
[ec2-user ~]$ curl https://amazon-ec2-instance-connect-us-west-2.s3.us-
west-2.amazonaws.com/latest/linux_arm64/ec2-instance-connect-
selinux-2.0.0-5.noarch.rpm -o /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-connect-
selinux.rpm
[ec2-user ~]$ sudo yum install -y /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-
connect.rpm /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-connect-selinux.rpm
```

Debería ver los siguientes scripts nuevos en la carpeta `/opt/aws/bin/`:

```
eic_run_authorized_keys
```

4. (Opcional) Compruebe que EC2 Instance Connect se haya instalado correctamente en su instancia.

   - Para CentOS 8:

     ```
     [ec2-user ~]$ sudo less /lib/systemd/system/sshd.service.d/ec2-instance-
     connect.conf
     ```

   - Para CentOS 9:

     ```
     [ec2-user ~]$ sudo less /etc/ssh/sshd_config.d/60-ec2-instance-connect.conf
     ```

   EC2 Instance Connect se instaló correctamente si las líneas `AuthorizedKeysCommand` y `AuthorizedKeysCommandUser` contienen los siguientes valores:

   ```
   AuthorizedKeysCommand /opt/aws/bin/eic_run_authorized_keys %u %f
   ```

```
AuthorizedKeysCommandUser ec2-instance-connect
```

- `AuthorizedKeysCommand` define el script `eic_run_authorized_keys` para que busque las claves en los metadatos de la instancia
- `AuthorizedKeysCommandUser` define al usuario del sistema como `ec2-instance-connect`

> **Note**
>
> Si ya había configurado `AuthorizedKeysCommand` y `AuthorizedKeysCommandUser`, la instalación de EC2 Instance Connect no cambiará los valores y no podrá usar EC2 Instance Connect.

macOS

Instalar EC2 Instance Connect en una instancia iniciada con macOS

1. Conéctese a la instancia de mediante SSH.

   Reemplace los valores de ejemplo en el siguiente comando por los suyos. Use el par de claves SSH que se asignó a su instancia cuando la lanzó y el nombre de usuario predeterminado de la AMI que utilizó para lanzar la instancia. Para las instancias de macOS, el nombre de usuario predeterminado es `ec2-user`.

   ```
   $ ssh -i my_ec2_private_key.pem ec2-user@ec2-a-b-c-d.us-
   west-2.compute.amazonaws.com
   ```

   Para obtener más información sobre cómo conectarse a la instancia, consulte Conexión a la instancia de Linux mediante un cliente SSH.

2. Actualice Homebrew mediante el siguiente comando. La actualización incluirá el software que Homebrew conoce. El paquete EC2 Instance Connect se proporciona a través de Homebrew en las instancias de macOS. Para obtener más información, consulte Cómo actualizar el sistema operativo y el software en las instancias de Mac de Amazon EC2.

   ```
   [ec2-user ~]$ brew update
   ```

3. Instale el paquete EC2 Instance Connect en su instancia. Esto instalará el software y configurará sshd para usarlo.

```
[ec2-user ~]$ brew install ec2-instance-connect
```

Debería ver los siguientes scripts nuevos en la carpeta `/opt/aws/bin/`:

```
eic_run_authorized_keys
```

4. (Opcional) Compruebe que EC2 Instance Connect se haya instalado correctamente en su instancia.

```
[ec2-user ~]$ sudo less /etc/ssh/sshd_config.d/60-ec2-instance-connect.conf
```

EC2 Instance Connect se instaló correctamente si las líneas `AuthorizedKeysCommand` y `AuthorizedKeysCommandUser` contienen los siguientes valores:

```
AuthorizedKeysCommand /opt/aws/bin/eic_run_authorized_keys %u %f
AuthorizedKeysCommandUser ec2-instance-connect
```

- `AuthorizedKeysCommand` define el script `eic_run_authorized_keys` para que busque las claves en los metadatos de la instancia
- `AuthorizedKeysCommandUser` define al usuario del sistema como `ec2-instance-connect`

> **Note**
>
> Si ya había configurado `AuthorizedKeysCommand` y `AuthorizedKeysCommandUser`, la instalación de EC2 Instance Connect no cambiará los valores y no podrá usar EC2 Instance Connect.

RHEL

Instalar EC2 Instance Connect en una instancia iniciada con Red Hat Enterprise Linux (RHEL)

1. Conéctese a la instancia de mediante SSH.

Reemplace los valores de ejemplo en el siguiente comando por los suyos. Use el par de claves SSH que se asignó a su instancia cuando la lanzó y el nombre de usuario predeterminado de la AMI que utilizó para lanzar la instancia. Para RHEL, el nombre de usuario predeterminado es `ec2-user` o `root`.

```
$ ssh -i my_ec2_private_key.pem ec2-user@ec2-a-b-c-d.us-
west-2.compute.amazonaws.com
```

Para obtener más información sobre cómo conectarse a la instancia, consulte Conexión a la instancia de Linux mediante un cliente SSH.

2. Si utiliza un proxy HTTP o HTTPS, debe establecer las variables de entorno `http_proxy` o `https_proxy` en la sesión de shell actual.

   Si no usa un proxy, puede omitir este paso.

   - Para un servidor proxy HTTP, ejecute los siguientes comandos:

     ```
     $ export http_proxy=http://hostname:port
     $ export https_proxy=http://hostname:port
     ```

   - Para un servidor proxy HTTPS, ejecute los siguientes comandos:

     ```
     $ export http_proxy=https://hostname:port
     $ export https_proxy=https://hostname:port
     ```

3. Instale el paquete de EC2 Instance Connect en su instancia con los siguientes comandos.

   Los archivos de configuración de EC2 Instance Connect para RHEL se proporcionan en un paquete Red Hat Package Manager (RPM), con diferentes paquetes RPM para RHEL 8 y RHEL 9 y, por ejemplo, tipos que se ejecutan en Intel/AMD (x86_64) o ARM (AArch64).

   Use el bloque de comandos para el sistema operativo y la arquitectura de la CPU.

   - RHEL 8

     Intel/AMD (x86_64)

     ```
     [ec2-user ~]$ mkdir /tmp/ec2-instance-connect
     [ec2-user ~]$ curl https://amazon-ec2-instance-connect-us-
     west-2.s3.us-west-2.amazonaws.com/latest/linux_amd64/ec2-instance-
     ```

```
connect-2.0.0-5.rhel8.x86_64.rpm -o /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-
connect.rpm
[ec2-user ~]$ curl https://amazon-ec2-instance-connect-us-west-2.s3.us-
west-2.amazonaws.com/latest/linux_amd64/ec2-instance-connect-
selinux-2.0.0-5.noarch.rpm -o /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-connect-
selinux.rpm
[ec2-user ~]$ sudo yum install -y /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-
connect.rpm /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-connect-selinux.rpm
```

RAM (AArch64)

```
[ec2-user ~]$ mkdir /tmp/ec2-instance-connect
[ec2-user ~]$ curl https://amazon-ec2-instance-connect-us-
west-2.s3.us-west-2.amazonaws.com/latest/linux_arm64/ec2-instance-
connect-2.0.0-5.rhel8.aarch64.rpm -o /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-
connect.rpm
[ec2-user ~]$ curl https://amazon-ec2-instance-connect-us-west-2.s3.us-
west-2.amazonaws.com/latest/linux_arm64/ec2-instance-connect-
selinux-2.0.0-5.noarch.rpm -o /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-connect-
selinux.rpm
[ec2-user ~]$ sudo yum install -y /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-
connect.rpm /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-connect-selinux.rpm
```

- RHEL 9

Intel/AMD (x86_64)

```
[ec2-user ~]$ mkdir /tmp/ec2-instance-connect
[ec2-user ~]$ curl https://amazon-ec2-instance-connect-us-
west-2.s3.us-west-2.amazonaws.com/latest/linux_amd64/ec2-instance-
connect-2.0.0-5.rhel9.x86_64.rpm -o /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-
connect.rpm
[ec2-user ~]$ curl https://amazon-ec2-instance-connect-us-west-2.s3.us-
west-2.amazonaws.com/latest/linux_amd64/ec2-instance-connect-
selinux-2.0.0-5.noarch.rpm -o /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-connect-
selinux.rpm
[ec2-user ~]$ sudo yum install -y /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-
connect.rpm /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-connect-selinux.rpm
```

RAM (AArch64)

```
[ec2-user ~]$ mkdir /tmp/ec2-instance-connect
```

```
[ec2-user ~]$ curl https://amazon-ec2-instance-connect-us-
west-2.s3.us-west-2.amazonaws.com/latest/linux_arm64/ec2-instance-
connect-2.0.0-5.rhel9.aarch64.rpm -o /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-
connect.rpm
[ec2-user ~]$ curl https://amazon-ec2-instance-connect-us-west-2.s3.us-
west-2.amazonaws.com/latest/linux_arm64/ec2-instance-connect-
selinux-2.0.0-5.noarch.rpm -o /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-connect-
selinux.rpm
[ec2-user ~]$ sudo yum install -y /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-
connect.rpm /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-connect-selinux.rpm
```

Debería ver los siguientes scripts nuevos en la carpeta `/opt/aws/bin/`:

```
eic_run_authorized_keys
```

4. (Opcional) Compruebe que EC2 Instance Connect se haya instalado correctamente en su instancia.

   - Para RHEL 8:

     ```
     [ec2-user ~]$ sudo less /lib/systemd/system/sshd.service.d/ec2-instance-
     connect.conf
     ```

   - Para RHEL 9:

     ```
     [ec2-user ~]$ sudo less /etc/ssh/sshd_config.d/60-ec2-instance-connect.conf
     ```

   EC2 Instance Connect se instaló correctamente si las líneas `AuthorizedKeysCommand` y `AuthorizedKeysCommandUser` contienen los siguientes valores:

   ```
   AuthorizedKeysCommand /opt/aws/bin/eic_run_authorized_keys %u %f
   AuthorizedKeysCommandUser ec2-instance-connect
   ```

   - `AuthorizedKeysCommand` define el script `eic_run_authorized_keys` para que busque las claves en los metadatos de la instancia
   - `AuthorizedKeysCommandUser` define al usuario del sistema como `ec2-instance-connect`

> **Note**
>
> Si ya había configurado `AuthorizedKeysCommand` y `AuthorizedKeysCommandUser`, la instalación de EC2 Instance Connect no cambiará los valores y no podrá usar EC2 Instance Connect.

Ubuntu

Para instalar EC2 Instance Connect en una instancia iniciada con Ubuntu 16.04 o una versión posterior

1. Conéctese a la instancia de mediante SSH.

   Reemplace los valores de ejemplo en el siguiente comando por los suyos. Use el par de claves SSH que se asignó a su instancia cuando la lanzó y el nombre de usuario predeterminado de la AMI que utilizó para lanzar la instancia. Para una AMI de Ubuntu, el nombre de usuario es `ubuntu`.

   ```
   $ ssh -i my_ec2_private_key.pem ubuntu@ec2-a-b-c-d.us-
   west-2.compute.amazonaws.com
   ```

   Para obtener más información sobre cómo conectarse a la instancia, consulte Conexión a la instancia de Linux mediante un cliente SSH.
2. (Opcional) Asegúrese de que su instancia tenga la AMI de Ubuntu más reciente.

   Ejecute los siguientes comandos para actualizar todos los paquetes de su instancia.

   ```
   ubuntu:~$ sudo apt-get update
   ```

   ```
   ubuntu:~$ sudo apt-get upgrade
   ```
3. Instale el paquete EC2 Instance Connect en su instancia.

   ```
   ubuntu:~$ sudo apt-get install ec2-instance-connect
   ```

   Debe ver tres scripts nuevos en la carpeta `/usr/share/ec2-instance-connect/`:

```
eic_curl_authorized_keys
eic_parse_authorized_keys
eic_run_authorized_keys
```

4. (Opcional) Compruebe que EC2 Instance Connect se haya instalado correctamente en su instancia.

```
ubuntu:~$ sudo less /lib/systemd/system/ssh.service.d/ec2-instance-connect.conf
```

EC2 Instance Connect se instaló correctamente si las líneas `AuthorizedKeysCommand` y `AuthorizedKeysCommandUser` contienen los siguientes valores:

```
AuthorizedKeysCommand /usr/share/ec2-instance-connect/eic_run_authorized_keys %
%u %%f
AuthorizedKeysCommandUser ec2-instance-connect
```

- `AuthorizedKeysCommand` define el script `eic_run_authorized_keys` para que busque las claves en los metadatos de la instancia
- `AuthorizedKeysCommandUser` define al usuario del sistema como `ec2-instance-connect`

> **Note**
>
> Si ya había configurado `AuthorizedKeysCommand` y `AuthorizedKeysCommandUser`, la instalación de EC2 Instance Connect no cambiará los valores y no podrá usar EC2 Instance Connect.

Conectarse a la instancia de Linux con EC2 Instance Connect

Las siguientes instrucciones explican cómo conectarse a la instancia de Linux mediante EC2 Instance Connect mediante la consola de Amazon EC2, la AWS CLI o un cliente SSH.

Al establecer conexión con una instancia mediante EC2 Instance Connect a través de la consola o AWS CLI, la API de EC2 Instance Connect inserta automáticamente una clave pública SSH en los metadatos de la instancia, donde permanece por 60 segundos. La política de IAM asociada al

usuario autoriza esta acción. Si prefiere utilizar una clave de SSH propia, puede emplear un cliente SSH y enviar explícitamente la clave SSH a la instancia mediante EC2 Instance Connect.

Consideraciones

Tras conectarse a una instancia mediante EC2 Instance Connect, la conexión persiste hasta que finalice la sesión SSH. La duración de la conexión no viene determinada por la duración de sus credenciales de IAM. Si sus credenciales de IAM caducan, la conexión seguirá persistiendo. Al utilizar la experiencia de consola de EC2 Instance Connect, si sus credenciales de IAM caducan, finalice la conexión cerrando la página del navegador. Al utilizar su propio cliente SSH y EC2 Instance Connect para enviar su clave, puede establecer un valor de tiempo de espera de SSH para finalizar la sesión de SSH automáticamente.

Requisitos

Antes de comenzar, asegúrese de revisar todos los requisitos previos.

Opciones de conexión

- Conectarse desde la consola de Amazon EC2
- Conexión mediante la AWS CLI
- Conexión con su propia clave y cliente SSH
- Solución de problemas

Conectarse desde la consola de Amazon EC2

Puede conectarse a una instancia mediante EC2 Instance Connect mediante la consola de Amazon EC2.

Requisitos

Para conectarse mediante la consola de Amazon EC2, la instancia debe tener una dirección IPv4 o IPv6 pública. Si la instancia solo tiene una dirección IPv4 privada, puede establecer conexión mediante la AWS CLI ec2-instance-connect.

Para conectarse a la instancia mediante la consola de Amazon EC2

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancia[s]).

3. Seleccione la instancia y elija Connect (Conectar).
4. Elija la pestaña EC2 Instance Connect.
5. Elija Conéctese a través de una IP pública.
6. Si hay una opción, seleccione la dirección IP a la que desea conectarse. De lo contrario, la dirección IP se selecciona de forma automática.
7. En Nombre de usuario, escriba el nombre de usuario.
8. Elija Conectarse para establecer conexión. Se abrirá una ventana de terminal en el navegador.

Conexión mediante la AWS CLI

Si conoce la AWS CLI ec2-instance-connect para establecer conexión con la instancia con un cliente SSH. EC2 Instance Connect intenta establecer una conexión mediante una dirección IP disponible en un orden predefinido, según el tipo de conexión especificado. Si una dirección IP no está disponible, prueba automáticamente con la siguiente según el orden.

Tipos de conexión

`auto` (predeterminado)

EC2 Instance Connect intenta establecer conexión mediante las direcciones IP de la instancia en el siguiente orden y con el tipo de conexión correspondiente:

1. IPv4 pública: `direct`
2. IPv4 privada: `eice`
3. IPv6: `direct`

`direct`

EC2 Instance Connect intenta establecer conexión mediante las direcciones IP de la instancia en el siguiente orden:

1. IPv4 pública
2. IPv6
3. IPv4 privada (no se conecta a través de un punto de conexión de EC2 Instance Connect)

`eice`

EC2 Instance Connect se intenta conectar mediante la dirección IPv4 privada de la instancia y un punto de conexión de EC2 Instance Connect.

> **Note**
>
> En el futuro, es posible que cambiemos el comportamiento del tipo de conexión `auto`. Para asegurarse de que se utiliza el tipo de conexión deseado, recomendamos que explícitamente defina `--connection-type` en `direct` o `eice`.

Requisitos

Debe utilizar la versión 2 de la AWS CLI. Para obtener más información, consulte Instalar o actualizar la última versión de la AWS CLI.

Para conectarse a una instancia mediante el ID de la instancia

Si solo conoce el ID de la instancia y quiere que EC2 Instance Connect determine el tipo de conexión que se utilizará al establecer conexión con la instancia, utilice el comando de la CLI ec2-instance-connect ssh con el ID de la instancia.

```
aws ec2-instance-connect ssh --instance-id i-1234567890example
```

Para conectarse a una instancia mediante el ID de instancia y un punto de conexión de EC2 Instance Connect

Si quiere conectarse a la instancia a través de un punto de conexión de EC2 Instance Connect, utilice el comando anterior y especifique también el parámetro `--connection-type` con el valor `eice`.

```
aws ec2-instance-connect ssh --instance-id i-1234567890example --connection-type eice
```

Para conectarse a una instancia mediante el ID de la instancia y su propio archivo de clave privada

Si quiere conectarse a la instancia a través de un punto de conexión de EC2 Instance Connect mediante su propia clave privada, especifique el ID de la instancia y la ruta al archivo de clave privada. No incluya *file://* en la ruta; se producirá un error en el siguiente ejemplo: *file:///path/to/key*.

```
aws ec2-instance-connect ssh --instance-id i-1234567890example --private-key-file /
path/to/key.pem
```

> **Tip**
>
> Si aparece un error al usar estos comandos, asegúrese de que usa la versión 2 de la AWS CLI porque el comando `ssh` solo está disponible en esta versión principal. También recomendamos actualizar periódicamente a la última versión secundaria de la versión 2 de la AWS CLI para acceder a las características más recientes. Para obtener más información, consulte Información AWS CLI sobre la versión 2 en la AWS Command Line InterfaceGuía del usuario.

Conexión con su propia clave y cliente SSH

Puede usar su propia clave SSH y conectarse a su instancia desde el cliente SSH que elija al utilizar la API EC2 Instance Connect. Esto le permite aprovechar la capacidad de EC2 Instance Connect de insertar una clave pública en la instancia. Este método de conexión funciona para instancias con direcciones IP públicas y privadas.

Requisitos

- Requisitos para pares de claves
  - Tipos compatibles: RSA (OpenSSH y SSH2) y ED25519.
  - Las longitudes admitidas son 2048 y 4096.
  - Para obtener más información, consulte Crear un par de claves con una herramienta de terceros e importar la clave pública a Amazon EC2.
- Cuando se conecta a una instancia que solo tiene direcciones IP privadas, el equipo local desde el que está iniciando la sesión de SSH debe tener conectividad al punto de conexión del servicio de EC2 Instance Connect (para enviar la clave pública de SSH a la instancia), así como conectividad de red a la dirección IP privada de la instancia a fin de establecer la sesión de SSH. Se puede acceder al punto de conexión de servicio de EC2 Instance Connect a través de Internet o de una interfaz virtual pública de Direct Connect. Para conectarse a la dirección IP privada de la instancia, puede aprovechar servicios tales como Direct Connect, AWS Site-to-Site VPN o el emparejamiento de VPC.

Para conectarse a la instancia mediante su propia clave y cualquier cliente SSH

1. De forma opcional, puede generar claves públicas y privadas SSH.

   Puede generar nuevas claves públicas y privadas SSH, `my_key` y `my_key.pub`, mediante el siguiente comando:

   ```
   ssh-keygen -t rsa -f my_key
   ```

2. Inserte la clave pública SSH en la instancia

   Use el comando send-ssh-public-key para insertar la clave pública SSH en la instancia. Si utilizó AL2023 o Amazon Linux 2 para lanzar la instancia, el nombre de usuario predeterminado de la AMI es `ec2-user`. Si utilizó Ubuntu para lanzar la instancia, el nombre de usuario predeterminado de la AMI es `ubuntu`.

   En el siguiente ejemplo, se inserta la clave pública en la instancia especificada, en la zona de disponibilidad especificada, para autenticar `ec2-user`.

   ```
   aws ec2-instance-connect send-ssh-public-key \
       --region us-west-2 \
       --availability-zone us-west-2b \
       --instance-id i-001234a4bf70dec41EXAMPLE \
       --instance-os-user ec2-user \
       --ssh-public-key file://my_key.pub
   ```

3. Conéctese a la instancia mediante su clave privada

   Use el comando ssh para conectarse a la instancia mediante la clave privada antes de que se elimine la clave pública de los metadatos de la instancia (tiene 60 segundos para ello). Especifique la clave privada que se corresponde con la clave pública, el nombre de usuario predeterminado para la AMI que se usó para lanzar la instancia y el nombre del DNS público de la instancia (si se conecta a través de una red privada, especifique el nombre del DNS o la dirección IP privados). Agregue la opción `IdentitiesOnly=yes` para asegurarse de que solo los archivos en la configuración ssh y la clave especificada se utilizan para la conexión.

   ```
   ssh -o "IdentitiesOnly=yes" -i my_key ec2-
   user@ec2-198-51-100-1.compute-1.amazonaws.com
   ```

En el siguiente ejemplo se utiliza `timeout 3600` para configurar la sesión SSH de modo que finalice después de 1 hora. Los procesos iniciados durante la sesión pueden seguir ejecutándose en la instancia una vez finalizada la sesión.

```
timeout 3600 ssh -o “IdentitiesOnly=yes” -i my_key ec2-
user@ec2-198-51-100-1.compute-1.amazonaws.com
```

Solución de problemas

Si aparece un error mientras intenta conectarse a la instancia, consulte lo siguiente:

- Solución de problemas de conexión a la instancia de Linux de Amazon EC2
- ¿Cómo puedo solucionar problemas de conexión a mi instancia de EC2 mediante EC2 Instance Connect?

Desinstalación de EC2 Instance Connect

Para deshabilitar EC2 Instance Connect, conéctese a su instancia de Linux y desinstale el paquete `ec2-instance-connect` instalado en el sistema operativo. Si la configuración de `sshd` coincide con lo que se definió cuando instaló EC2 Instance Connect, la desinstalación de `ec2-instance-connect` también elimina la configuración de `sshd`. Si modificó la configuración de `sshd` después de instalar EC2 Instance Connect, debe actualizarla manualmente.

Amazon Linux

Puede desinstalar EC2 Instance Connect en AL2023 y Amazon Linux 2 2.0.20190618 o una versión posterior, donde EC2 Instance Connect está preconfigurado.

Para desinstalar EC2 Instance Connect en una instancia iniciada con Amazon Linux

1. Conéctese a la instancia mediante SSH. Especifique el par de claves SSH que utilizó para su instancia cuando la lanzó y el nombre de usuario predeterminado para la AMI de AL2023 o Amazon Linux 2, que es `ec2-user`.

   Por ejemplo, el siguiente comando ssh conecta a la instancia con el nombre de DNS público `ec2-a-b-c-d.us-west-2.compute.amazonaws.com`, mediante el par de claves `my_ec2_private_key.pem`.

```
$ ssh -i my_ec2_private_key.pem ec2-user@ec2-a-b-c-d.us-
west-2.compute.amazonaws.com
```

2. Desinstale el paquete `ec2-instance-connect` mediante el comando yum.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum remove ec2-instance-connect
```

Ubuntu

Para desinstalar EC2 Instance Connect en una instancia iniciada con una AMI de Ubuntu

1. Conéctese a la instancia mediante SSH. Especifique el par de claves SSH que utilizó para su instancia cuando lo lanzó y el nombre de usuario predeterminado para la AMI de Ubuntu, que es `ubuntu`.

   Por ejemplo, el siguiente comando ssh conecta a la instancia con el nombre de DNS público `ec2-a-b-c-d.us-west-2.compute.amazonaws.com`, mediante el par de claves `my_ec2_private_key.pem`.

```
$ ssh -i my_ec2_private_key.pem ubuntu@ec2-a-b-c-d.us-
west-2.compute.amazonaws.com
```

2. Desinstale el paquete `ec2-instance-connect` mediante el comando apt-get.

```
ubuntu:~$ sudo apt-get remove ec2-instance-connect
```

Conexión a las instancias mediante una dirección IP privada y el punto de conexión de EC2 Instance Connect

El punto de conexión de EC2 Instance Connect le permite conectarse de forma segura a una instancia desde Internet, sin utilizar un host bastión ni requerir que su nube privada virtual (VPC) tenga conectividad directa a Internet.

Ventajas

- Ahora puede conectarse a sus instancias sin que estas tengan una dirección IPv4 o IPv6 pública. AWS cobra por todas las direcciones IPv4 públicas, incluidas las direcciones IPv4

públicas asociadas a las instancias en ejecución y las direcciones IP elásticas. Para obtener más información, consulte la pestaña Dirección IPv4 pública en la página Precios de Amazon VPC.

- Puede conectarse a las instancias desde Internet sin necesidad de que su VPC tenga conectividad directa a Internet mediante una puerta de enlace de Internet.
- Puede controlar el acceso a la creación y el uso de los puntos de conexión de EC2 Instance Connect para conectarse a las instancias con permisos y políticas de IAM.
- Todos los intentos de conexión a las instancias, tanto los correctos como los que producen errores, se registran en CloudTrail.

Precios

El uso de los puntos de conexión de EC2 Instance Connect no conlleva ningún costo adicional. Si utiliza un punto de conexión de EC2 Instance Connect para conectarse a una instancia que se encuentra en una zona de disponibilidad diferente, se aplica un cargo adicional por transferencia de datos entre zonas de disponibilidad.

Contenido

- Funcionamiento
- Consideraciones
- Concesión de permisos para el punto de conexión de EC2 Instance Connect
- Grupos de seguridad para el punto de conexión de EC2 Instance Connect
- Creación de un punto de conexión de EC2 Instance Connect
- Modificación de un punto de conexión de EC2 Instance Connect
- Eliminar un punto de conexión de EC2 Instance Connect
- Conexión a una instancia de Amazon EC2 mediante el punto de conexión de EC2 Instance Connect
- Registro de las conexiones establecidas en el punto de conexión de EC2 Instance Connect
- Rol vinculado a un servicio del punto de conexión de EC2 Instance Connect
- Cupo del Punto de conexión de EC2 Instance Connect

Funcionamiento


El punto de conexión de EC2 Instance Connect es un proxy TCP que reconoce la identidad. El servicio de punto de conexión de EC2 Instance Connect establece un túnel privado desde el equipo

hasta el punto final mediante las credenciales de la entidad de IAM. El tráfico se autentica y autoriza antes de que llegue a la VPC.

Puede configurar reglas de grupos de seguridad adicionales para restringir el tráfico entrante a las instancias. Por ejemplo, puede usar reglas de entrada en las instancias para permitir únicamente el tráfico en los puertos de administración desde el punto de conexión de EC2 Instance Connect.

Puede configurar las reglas de la tabla de enrutamiento para permitir que el punto de conexión se conecte a cualquier instancia de cualquier subred de la VPC.

En el siguiente diagrama, se muestra cómo un usuario puede conectarse a las instancias desde Internet mediante un punto de conexión de EC2 Instance Connect. En primer lugar, cree un punto de conexión de EC2 Instance Connect en la subred A. Creamos una interfaz de red para el punto de conexión en la subred, que sirve como punto de entrada para el tráfico destinado a las instancias de la VPC. Si la tabla de enrutamiento de la subred B permite el tráfico de la subred A, puede usar el punto de conexión para llegar a las instancias de la subred B.



Consideraciones

Antes de comenzar, considere lo siguiente:

- El punto de conexión de EC2 Instance Connect está diseñado específicamente para casos de uso de tráfico de administración y no para transferencias de datos de gran volumen. Las transferencias de datos de gran volumen están limitadas.
- Puede crear un punto de conexión de EC2 Instance Connect para admitir el tráfico hacia una instancia que tenga una dirección IPv4 o IPv6 privada. El tipo de dirección IP del punto de conexión debe coincidir con la dirección IP de la instancia. Puede crear un punto de conexión que admita todos los tipos de direcciones IP.
- (Instancias de Linux) Si usa su propio par de claves, puede usar cualquier AMI de Linux. De lo contrario, la instancia debe tener instalado EC2 Instance Connect. Para obtener información sobre qué AMI incluyen EC2 Instance Connect y cómo instalarlo en otras AMI compatibles, consulte Instalación de EC2 Instance Connect.
- Puede asignar un grupo de seguridad a un punto de conexión de EC2 Instance Connect. De lo contrario, se usará el grupo de seguridad predeterminado para la VPC. El grupo de seguridad de un punto de conexión de EC2 Instance Connect debe permitir el tráfico saliente a las instancias de destino. Para obtener más información, consulte Grupos de seguridad para el punto de conexión de EC2 Instance Connect.
- Puede configurar un punto de conexión de EC2 Instance Connect para mantener las direcciones IP de origen de los clientes al enrutar las solicitudes a las instancias. De lo contrario, la dirección IP de la interfaz de red pasará a ser la dirección IP del cliente para todo el tráfico entrante.
  - Si activa la conservación de la IP del cliente, los grupos de seguridad de las instancias deben permitir el tráfico procedente de los clientes. Además, las instancias deben estar en la misma VPC que el punto de conexión de EC2 Instance Connect.
  - Si desactiva la conservación de la IP del cliente, los grupos de seguridad de las instancias deben permitir el tráfico procedente de la VPC. Esta es la opción predeterminada.
  - La preservación de la dirección IP del cliente solo se admite en los puntos de conexión de EC2 Instance Connect con IPv4. Para usar la preservación de la dirección IP del cliente, el tipo de dirección IP del punto de conexión de EC2 Instance Connect debe ser IPv4. La preservación de la dirección IP del cliente no se admite cuando el tipo de dirección IP es de doble pila o IPv6.
  - Los siguientes tipos de instancia no admiten la preservación de IP de cliente: C1, CG1, CG2, G1, HI1, M1, M2, M3 y T1. Si activa la conservación de la IP del cliente e intenta conectarse a una instancia con uno de estos tipos de instancias mediante el punto de conexión de EC2 Instance Connect, se produce un error en la conexión.

  - No se admite la conservación de la IP del cliente cuando el tráfico se enruta a través de una puerta de enlace.
- Cuando crea un punto de conexión de EC2 Instance Connect, se crea automáticamente un rol vinculado a un servicio de Amazon EC2 en AWS Identity and Access Management (IAM). Amazon EC2 utiliza el rol vinculado a un servicio para aprovisionar las interfaces de red de su cuenta, que son necesarias para crear puntos de conexión de instancia de EC2 Instance Connect. Para obtener más información, consulte Rol vinculado a un servicio del punto de conexión de EC2 Instance Connect.
- Puede crear solo un punto de conexión de EC2 Instance Connect por VPC y por subred. Para obtener más información, consulte Cupo del Punto de conexión de EC2 Instance Connect. Si necesita crear otro punto de conexión de EC2 Instance Connect en una zona de disponibilidad diferente dentro de la misma VPC, primero debe eliminar el punto de conexión EC2 Instance Connect existente. De lo contrario, se producirá un error de cuota.
- Cada punto de conexión de EC2 Instance Connect puede admitir hasta 20 conexiones simultáneas.
- La duración máxima de una conexión TCP establecida es de 1 hora (3600 segundos). Puede especificar la duración máxima permitida en una política de IAM, que puede ser de 3600 segundos o menos. Para obtener más información, consulte Permisos para usar el punto de conexión de EC2 Instance Connect para conectarse a instancias.

  La duración de la conexión no viene determinada por la duración de sus credenciales de IAM. Si sus credenciales de IAM caducan, la conexión continúa persistiendo hasta alcanzar la duración máxima especificada. Cuando se conecte a una instancia mediante la experiencia de consola de EC2 Instance Connect Endpoint, establezca la Duración máxima del túnel (segundos) en un valor inferior a la duración de sus credenciales de IAM. Si sus credenciales de IAM caducan anticipadamente, termine la conexión con su instancia cerrando la página del navegador.

Concesión de permisos para el punto de conexión de EC2 Instance Connect

De forma predeterminada, las entidades de IAM no tienen permiso para crear, describir ni modificar puntos de conexión de EC2 Instance Connect. Un administrador de IAM puede crear políticas de IAM que concedan permisos necesarios para realizar acciones específicas en los recursos que necesitan.

Para obtener información acerca de las políticas de IAM, consulte Creación de políticas de IAM en la Guía del usuario de IAM.

En los siguientes ejemplos de políticas, se muestra cómo puede controlar los permisos que tienen los usuarios para los puntos de conexión de EC2 Instance Connect.

Ejemplos

- Permisos para crear, describir, modificar y eliminar los puntos de conexión de EC2 Instance Connect
- Permisos para usar el punto de conexión de EC2 Instance Connect para conectarse a instancias
- Permisos para conectarse solo desde un rango de direcciones IP específico

Permisos para crear, describir, modificar y eliminar los puntos de conexión de EC2 Instance Connect

Para crear y modificar un punto de conexión de EC2 Instance Connect, es necesario que los usuarios tengan permisos para las siguientes acciones:

- `ec2:CreateInstanceConnectEndpoint`
- `ec2:CreateNetworkInterface`
- `ec2:CreateTags`
- `ec2:ModifyInstanceConnectEndpoint`
- `iam:CreateServiceLinkedRole`

Para describir y eliminar los puntos de conexión de EC2 Instance Connect, es necesario que los usuarios tengan permisos para las siguientes acciones:

- `ec2:DescribeInstanceConnectEndpoints`
- `ec2:DeleteInstanceConnectEndpoint`

Puede crear una política que conceda permisos para crear, describir, modificar y eliminar puntos de conexión de EC2 Instance Connect en todas las subredes. Como alternativa, puede restringir las acciones de subredes específicas. Solo hace falta especificar los ARN de la subred como el `Resource` permitido o mediante la clave de condición `ec2:SubnetID`. También puede usar la clave de condición `aws:ResourceTag` para permitir o denegar explícitamente la creación de puntos de conexión con determinadas etiquetas. Para obtener más información, consulte Políticas y permisos en IAM en la Guía del usuario de IAM.

Política de IAM de ejemplo

En el siguiente ejemplo de política de IAM, la sección `Resource` concede permiso para crear, modificar y eliminar puntos de conexión en todas las subredes, especificados con el asterisco (`*`). Las acciones de la API `ec2:Describe*` no admiten permisos de recursos. Por lo tanto, el carácter comodín `*` es necesario en el elemento `Resource`.

Permisos para usar el punto de conexión de EC2 Instance Connect para conectarse a instancias

La acción `ec2-instance-connect:OpenTunnel` concede permiso para establecer una conexión TCP a una instancia a fin de conectarse a través del punto de conexión de EC2 Instance Connect. Puede especificar el punto de conexión de EC2 Instance Connect que se va a utilizar. Como alternativa, un `Resource` con asterisco (`*`) permite a los usuarios utilizar cualquier punto de conexión de EC2 Instance Connect disponible. También puede restringir el acceso a las instancias en función de la presencia o ausencia de etiquetas de recursos como claves de condición.

Condiciones

- `ec2-instance-connect:remotePort`: el puerto de la instancia que se puede usar para establecer una conexión TCP. Cuando se utiliza esta clave de condición, se produce un error al intentar conectarse a una instancia en cualquier otro puerto que no sea el especificado en la política.
- `ec2-instance-connect:privateIpAddress`: la dirección IP privada de destino asociada a la instancia con la que se quiere establecer una conexión TCP. Puede especificar una sola dirección IP, por ejemplo `10.0.0.1/32`, o un rango de IP a través de los CIDR, como `10.0.1.0/28`. Cuando se usa esta clave de condición, se produce un error al intentar conectarse a una instancia con una dirección IP privada diferente o fuera del rango del CIDR.
- `ec2-instance-connect:maxTunnelDuration`: la duración máxima de una conexión TCP establecida. La unidad es segundos y la duración oscila entre un mínimo de 1 y un máximo de 3600 segundos (1 hora). Si no se especifica la condición, la duración predeterminada se establece en 3600 segundos (1 hora). Si intenta conectarse a una instancia durante más tiempo que el especificado en la política de IAM o durante más tiempo que el máximo predeterminado, se produce un error. La conexión termina una vez transcurrido el tiempo especificado.

  Si `maxTunnelDuration` se especifica en la política de IAM y su valor es inferior a 3600 segundos (el valor predeterminado), debe especificar `--max-tunnel-duration` en el comando al conectarse a una instancia. Para obtener más información sobre cómo conectarse a una instancia de base de datos, consulte Conexión a una instancia de Amazon EC2 mediante el punto de conexión de EC2 Instance Connect.

También puede conceder acceso a un usuario para establecer conexiones a las instancias en función de la presencia de etiquetas de recursos en el punto de conexión de EC2 Instance Connect. Para obtener más información, consulte Políticas y permisos en IAM en la Guía del usuario de IAM.

Para instancias de Linux, la acción `ec2-instance-connect:SendSSHPublicKey` concede permiso a un usuario para insertar la clave pública en una instancia. La condición `ec2:osuser` especifica el nombre del usuario del SO (sistema operativo) que puede enviar la clave pública a una instancia. Utilice el nombre de usuario predeterminado para la AMI que se utilizó para lanzar la instancia. Para obtener más información, consulte Concesión de permisos de IAM para EC2 Instance Connect.

Política de IAM de ejemplo

Las siguientes políticas de IAM de ejemplo permiten que una entidad principal de IAM se conecte a una instancia con solo el punto de conexión de EC2 Instance Connect especificado, que se identifica por el ID de punto de conexión `eice-123456789abcdef` especificado. La conexión se establece correctamente solo si se cumplen todas las condiciones.

> **Note**
>
> Las acciones de la API `ec2:Describe*` no admiten permisos de recursos. Por lo tanto, el carácter comodín `*` es necesario en el elemento `Resource`.

Linux

En este ejemplo, se evalúa si la conexión a la instancia se establece en el puerto 22 (SSH), si la dirección IP privada de la instancia se encuentra dentro del intervalo de `10.0.1.0/31` (entre `10.0.1.0` y `10.0.1.1`) y `maxTunnelDuration` es inferior o igual a `3600` segundos. La conexión se pierde después de `3600` segundos (1 hora).

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [{
            "Sid": "EC2InstanceConnect",
            "Action": "ec2-instance-connect:OpenTunnel",
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance-connect-
endpoint/eice-123456789abcdef",
            "Condition": {
                "NumericEquals": {
                    "ec2-instance-connect:remotePort": "22"
                },
                "IpAddress": {
                    "ec2-instance-connect:privateIpAddress": "10.0.1.0/31"
                },
                "NumericLessThanEquals": {
                    "ec2-instance-connect:maxTunnelDuration": "3600"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "SSHPublicKey",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2-instance-connect:SendSSHPublicKey",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "ec2:osuser": "ami-username"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "Describe",
            "Action": [
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:DescribeInstanceConnectEndpoints"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Windows

En este ejemplo, se evalúa si la conexión a la instancia se establece en el puerto 3389 (RDP), si la dirección IP privada de la instancia se encuentra dentro del intervalo de `10.0.1.0/31`

(entre `10.0.1.0` y `10.0.1.1`) y `maxTunnelDuration` es inferior o igual a `3600` segundos. La conexión se pierde después de `3600` segundos (1 hora).

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [{
            "Sid": "EC2InstanceConnect",
            "Action": "ec2-instance-connect:OpenTunnel",
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance-connect-
endpoint/eice-123456789abcdef",
            "Condition": {
                "NumericEquals": {
                    "ec2-instance-connect:remotePort": "3389"
                },
                "IpAddress": {
                    "ec2-instance-connect:privateIpAddress": "10.0.1.0/31"
                },
                "NumericLessThanEquals": {
                    "ec2-instance-connect:maxTunnelDuration": "3600"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "Describe",
            "Action": [
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:DescribeInstanceConnectEndpoints"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Permisos para conectarse solo desde un rango de direcciones IP específico

El siguiente ejemplo de política de IAM permite que una entidad principal de IAM se conecte a una instancia con la condición de que lo haga desde una dirección IP dentro del rango de direcciones IP

especificado en la política. Si la entidad principal de IAM llama a `OpenTunnel` desde una dirección IP que no esté dentro de `192.0.2.0/24` (el rango de direcciones IP de ejemplo de esta política), la respuesta será `Access Denied`. Para obtener más información, consulte `aws:SourceIp` en la Guía del usuario de IAM.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [{
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2-instance-connect:OpenTunnel",
            "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance-connect-
endpoint/eice-123456789abcdef",
            "Condition": {
                "IpAddress": {
                    "aws:SourceIp": "192.0.2.0/24"
                },
                "NumericEquals": {
                    "ec2-instance-connect:remotePort": "22"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "SSHPublicKey",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2-instance-connect:SendSSHPublicKey",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "ec2:osuser": "ami-username"
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:DescribeInstanceConnectEndpoints"
            ],
            "Resource": "*"
        }
```

```
    ]
}
```

Grupos de seguridad para el punto de conexión de EC2 Instance Connect

Un grupo de seguridad controla el tráfico al que se permite llegar y dejar los recursos a los que está asociado. Por ejemplo, denegamos el tráfico hacia y desde una instancia de Amazon EC2 a menos que los grupos de seguridad asociados a la instancia lo permitan específicamente.

En los siguientes ejemplos, se muestra cómo configurar las reglas del grupo de seguridad para el punto de conexión de EC2 Instance Connect y las instancias de destino.

Ejemplos

- Reglas del grupo de seguridad del punto de conexión de EC2 Instance Connect
- Reglas del grupo de seguridad de instancias de destino

Reglas del grupo de seguridad del punto de conexión de EC2 Instance Connect

Las reglas del grupo de seguridad de un punto de conexión de EC2 Instance Connect deben permitir el tráfico saliente para que las instancias de destino abandonen el punto de conexión. Puede especificar el grupo de seguridad de la instancia o el rango de direcciones IPv4 o IPv6 de la VPC como destino.

El tráfico al punto de conexión se origina en el servicio del punto de conexión de EC2 Instance Connect y se permite independientemente de las reglas de entrada del grupo de seguridad del punto de conexión. Para controlar quién puede usar el punto de conexión de EC2 Instance Connect para conectarse a una instancia, utilice una política de IAM. Para obtener más información, consulte Permisos para usar el punto de conexión de EC2 Instance Connect para conectarse a instancias.

Ejemplo de regla de salida: referencia a grupos de seguridad

En el siguiente ejemplo, se utiliza la referencia a grupos de seguridad, lo que significa que el destino es un grupo de seguridad asociado a las instancias de destino. Esta regla permite el tráfico saliente desde el punto de conexión a todas las instancias que utilizan este grupo de seguridad.

Protocolo	Destino	Intervalo de puertos	Comment
TCP	*ID del grupo de seguridad de la instancia*	22	Permite el tráfico SSH saliente a todas las instancias asociadas al grupo de seguridad de la instancia

Ejemplo de regla de salida: rango de direcciones IPv4

En el siguiente ejemplo, se permite el tráfico saliente al rango de direcciones IPv4 especificado. Las direcciones IPv4 de una instancia se asignan desde su subred, por lo que puede usar el rango de direcciones IPv4 de la VPC.

Protocolo	Destino	Intervalo de puertos	Comment
TCP	*CIDR IPv4 de VPC*	22	Permite el tráfico SSH saliente a la VPC

Ejemplo de regla de salida: rango de direcciones IPv6

En el siguiente ejemplo, se permite el tráfico saliente al rango de direcciones IPv6 especificado. Las direcciones IPv6 de una instancia se asignan desde su subred, por lo que puede usar el rango de direcciones IPv6 de la VPC.

Protocolo	Destino	Intervalo de puertos	Comment
TCP	*CIDR IPv6 de VPC*	22	Permite el tráfico SSH saliente a la VPC

Reglas del grupo de seguridad de instancias de destino

Las reglas del grupo de seguridad para instancias de destino deben permitir el tráfico entrante desde el punto de conexión de EC2 Instance Connect. Puede especificar el grupo de seguridad del punto de conexión o un rango de direcciones IPv4 o IPv6 como el origen. Si especifica un rango de direcciones IPv4, el origen depende de si la conservación de la IP del cliente está desactivada o activada. Para obtener más información, consulte Consideraciones.

Como los grupos de seguridad tienen estado, se permite que el tráfico de respuesta abandone la VPC independientemente de las reglas de salida del grupo de seguridad de la instancia.

Ejemplo de regla de entrada: referencia a grupos de seguridad

En el siguiente ejemplo, se utiliza la referencia a grupos de seguridad, lo que significa que el origen es un grupo de seguridad asociado al punto de conexión. Esta regla permite el tráfico SSH entrante desde el punto de conexión a todas las instancias que utilizan este grupo de seguridad, independientemente de que la conservación de la IP del cliente esté activada o desactivada. Si no hay otras reglas de grupos de seguridad entrantes para SSH, las instancias solo aceptan el tráfico SSH desde el punto de conexión.

Protocolo	Origen	Intervalo de puertos	Comment
TCP	*ID del grupo de seguridad del punto de conexión*	22	Permite el tráfico SSH entrante desde los recursos asociados al grupo de seguridad del punto de conexión

Ejemplo de regla de entrada: conservación de la IP del cliente desactivada

En el siguiente ejemplo, se permite el tráfico SSH entrante procedente del rango de direcciones IPv4 especificado. Como la conservación de la IP del cliente está desactivada, la dirección IPv4 de origen es la dirección de la interfaz de red del punto de conexión. La dirección de la interfaz de red del punto de conexión se asigna desde su subred, por lo que puede usar el rango de direcciones IPv4 de la VPC para permitir las conexiones a todas las instancias de la VPC.

Protocolo	Origen	Intervalo de puertos	Comment
TCP	*CIDR IPv4 de VPC*	22	Se permite el tráfico SSH entrante procedente de la VPC

Ejemplo de regla de entrada: conservación de la IP del cliente activada

En el siguiente ejemplo, se permite el tráfico SSH entrante procedente del rango de direcciones IPv4 especificado. Como la conservación de la IP del cliente está activada, la dirección IPv4 de origen es la dirección del cliente.

Protocolo	Origen	Intervalo de puertos	Comment
TCP	*Rango de direcciones IPv4 públicas*	22	Se permite el tráfico entrante procedente del rango de direcciones IPv4 del cliente especificado

Creación de un punto de conexión de EC2 Instance Connect

Puede crear un punto de conexión de EC2 Instance Connect para permitir una conexión segura a las instancias.

Consideraciones

- Subredes compartidas: puede crear un punto de conexión de EC2 Instance Connect en una subred que se haya compartido con usted. Sin embargo, no puede usar puntos de conexión de EC2 Instance Connect que haya creado el propietario de la VPC en una subred compartida con usted.
- Tipos de direcciones IP: los puntos de conexión de EC2 Instance Connect admiten los siguientes tipos de direcciones, que deben ser compatibles con la subred:
  - `ipv4`: conéctese solo a instancias de EC2 con direcciones IPv4 privadas.
  - `dualstack`: conéctese a instancias de EC2 con direcciones IPv4 o IPv6 privadas.
  - `ipv6`: conéctese solo a instancias de EC2 con direcciones IPv6.

Requisitos previos

Debe tener los permisos de IAM necesarios para crear un punto de conexión de EC2 Instance Connect. Para obtener más información, consulte Permisos para crear, describir, modificar y eliminar los puntos de conexión de EC2 Instance Connect.

Console

Para crear un punto de conexión de EC2 Instance Connect

1. Abra la consola de Amazon VPC en https://console.aws.amazon.com/vpc/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Puntos de conexión.
3. Elija Crear punto de conexión y, a continuación, especifique la configuración del punto de conexión de la siguiente manera:
   a. (Opcional) En Etiqueta de nombre, ingrese un nombre para el punto de conexión.
   b. En Tipo, elija Punto de conexión Connect para instancias de EC2.
   c. En Configuración de red, para VPC, seleccione la VPC que contiene las instancias de destino.
   d. (Opcional) Para conservar las direcciones IP de los clientes, expanda Configuración adicional y seleccione la casilla de verificación Conservar IP de clientes. De lo contrario, el valor predeterminado es utilizar la interfaz de red del punto de conexión como dirección IP del cliente.

      > **Note**
      >
      > Esta opción solo está disponible cuando el tipo de dirección IP del punto de conexión está configurado como IPv4.

   e. (Opcional) En Grupos de seguridad, seleccione el grupo de seguridad que quiera asociar al punto de conexión. De lo contrario, se usará el grupo de seguridad predeterminado para la VPC. Para obtener más información, consulte Grupos de seguridad para el punto de conexión de EC2 Instance Connect.
   f. En Subredes, seleccione la subred en la cual crear el punto de conexión.
   g. En Tipo de dirección IP, elija el tipo de dirección IP para el punto de conexión. Elija Doble pila si necesita admitir conexiones IPv4 e IPv6 con las instancias. Elija IPv4 si necesita admitir la preservación de la dirección IP del cliente.

h. (Opcional) Para agregar una etiqueta, elija Agregar etiqueta nueva e ingrese la clave y el valor de la etiqueta.

4. Revise la configuración y, a continuación, seleccione Crear punto de conexión.

   El estado inicial del punto de conexión es Pendiente. Antes de poder conectarse a una instancia mediante este punto de conexión, debe esperar hasta que el estado del punto de conexión sea Disponible. Este proceso puede tardar unos minutos.

5. Si quiere utilizar el punto de conexión para conectarse a una instancia, consulte Conexión a una instancia.

AWS CLI

Para crear un punto de conexión de EC2 Instance Connect

Utilice el comando create-instance-connect-endpoint.

```
aws ec2 create-instance-connect-endpoint \
    --subnet-id subnet-0123456789example
```

Para especificar el tipo de tráfico que admite el punto de conexión, incluya el parámetro `--ip-address-type`. Los valores válidos son `ipv4`, `dualstack` o `ipv6`. La subred debe admitir el tipo de dirección IP que especifique. Cuando se omite el parámetro `--ip-address-type`, el valor predeterminado se determina según el tipo de dirección IP que admita la subred.

```
aws ec2 create-instance-connect-endpoint \
    --subnet-id subnet-0123456789example \
    --ip-address-type ipv4
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
        "OwnerId": "111111111111",
        "InstanceConnectEndpointId": "eice-0123456789example",
        "InstanceConnectEndpointArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:111111111111:instance-
connect-endpoint/eice-0123456789example",
        "State": "create-complete",
        "StateMessage": "",
        "DnsName": "eice-0123456789example.0123abcd.ec2-instance-connect-
endpoint.us-east-1.amazonaws.com",
```

```
        "FipsDnsName": "eice-0123456789example.0123abcd.fips.ec2-instance-connect-
endpoint.us-east-1.amazonaws.com",
        "NetworkInterfaceIds": [
            "eni-0123abcd"
        ],
        "VpcId": "vpc-0123abcd",
        "AvailabilityZone": "us-east-1a",
        "AvailabilityZoneId": "use1-az4",
        "CreatedAt": "2023-04-07T15:43:53.000Z",
        "SubnetId": "subnet-0123abcd",
        "PreserveClientIp": false,
        "SecurityGroupIds": [
            "sg-0123abcd"
        ],
        "Tags": [],
        "IpAddressType": "ipv4"
}
```

Para supervisar el estado de creación

El valor inicial para el campo `State` es `create-in-progress`. Antes de poder conectarse a una instancia mediante este punto de conexión, espere hasta que el estado sea `create-complete`. Utilice el comando describe-instance-connect-endpoints para supervisar el estado del punto de conexión de EC2 Instance Connect. El parámetro `--query` filtra los resultados y los envía al campo `State`.

```
aws ec2 describe-instance-connect-endpoints --instance-connect-endpoint-
ids eice-0123456789example --query InstanceConnectEndpoints[*].State --output text
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
create-complete
```

PowerShell

Cómo crear un punto de conexión Connect para instancias de EC2

Utilice el cmdlet New-EC2InstanceConnectEndpoint.

```
New-EC2InstanceConnectEndpoint -SubnetId subnet-0123456789example
```

Para especificar el tipo de tráfico que admite el punto de conexión, incluya el parámetro `-IpAddressType`. Los valores válidos son `ipv4`, `dualstack` o `ipv6`. La subred debe admitir el tipo de dirección IP que especifique. Cuando se omite el parámetro `-IpAddressType`, el valor predeterminado se determina según el tipo de dirección IP que admita la subred.

```
New-EC2InstanceConnectEndpoint -SubnetId subnet-0123456789example -
IpAddressType ipv4
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
OwnerId                     : 111111111111
InstanceConnectEndpointId   : eice-0123456789example
InstanceConnectEndpointArn  : arn:aws:ec2:us-east-1:111111111111:instance-connect-
endpoint/eice-0123456789example
State                       : create-complete
StateMessage                :
DnsName                     : eice-0123456789example.0123abcd.ec2-instance-connect-
endpoint.us-east-1.amazonaws.com
FipsDnsName                 : eice-0123456789example.0123abcd.fips.ec2-instance-
connect-endpoint.us-east-1.amazonaws.com
NetworkInterfaceIds         : {eni-0123abcd}
VpcId                       : vpc-0123abcd
AvailabilityZone            : us-east-1a
AvailabilityZoneId          : use1-az4
CreatedAt                   : 4/7/2023 3:43:53 PM
SubnetId                    : subnet-0123abcd
PreserveClientIp            : False
SecurityGroupIds            : {sg-0123abcd}
Tags                        : {}
IpAddressType               : ipv4
```

Para supervisar el estado de creación

El valor inicial para el campo `State` es `create-in-progress`. Antes de poder conectarse a una instancia mediante este punto de conexión, espere hasta que el estado sea `create-complete`. Utilice el cmdlet Get-EC2InstanceConnectEndpoint para supervisar el estado del punto de conexión Connect para instancias de EC2. `.State.Value` filtra los resultados al campo `State`.

```
(Get-EC2InstanceConnectEndpoint -InstanceConnectEndpointId
 "eice-0123456789example").State.Value
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
create-complete
```

Modificación de un punto de conexión de EC2 Instance Connect

Puede modificar los puntos de conexión de EC2 Instance Connect existentes mediante la consola, AWS CLI o un SDK.

Antes de poder comenzar, debe tener los permisos de IAM necesarios. Para obtener más información, consulte Permisos para crear, describir, modificar y eliminar los puntos de conexión de EC2 Instance Connect.

Parámetros que puede modificar

Puede modificar los parámetros de punto de conexión de EC2 Instance Connect:

Grupos de seguridad

Puede especificar nuevos grupos de seguridad para el punto de conexión de EC2 Instance Connect. Los nuevos grupos de seguridad sustituyen a los grupos de seguridad actuales.

Al modificar los grupos de seguridad, debe especificar:

- Al menos un grupo de seguridad, aunque solo sea el grupo de seguridad predeterminado de la VPC.
- Los ID de los grupos de seguridad, no los nombres.

Tipo de dirección IP

Puede especificar un nuevo tipo de dirección IP para el punto de conexión de EC2 Instance Connect.

Valores válidos: `ipv4` | `dualstack` | `ipv6`

Conservación de la configuración de IP del cliente

Puede especificar si desea conservar la dirección IP del cliente como origen.

> **Note**
>
> La conservación de la IP del cliente solo se admite en los puntos de conexión IPv4 de EC2 Instance Connect. Al habilitar `PreserveClientIp`, el tipo de dirección IP existente

en el punto de conexión debe ser `ipv4`, o si se modifica el tipo de dirección IP en la misma solicitud, el nuevo valor debe ser `ipv4`.

Console

Modificación de un punto de conexión de EC2 Instance Connect

1. Abra la consola de Amazon VPC en https://console.aws.amazon.com/vpc/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Puntos de conexión.
3. Selección del punto de conexión.
4. Elija Acciones, Modificar configuración del punto de conexión.
5. Cambie la configuración del punto de conexión.
6. Seleccione Save changes (Guardar cambios).

   El punto de conexión pasa al estado Pendiente. Cuando se completa la modificación, el punto de conexión vuelve al estado Disponible.

AWS CLI

Modificación de un punto de conexión de EC2 Instance Connect

Utilice el comando modify-instance-connect-endpoint y especifique el punto de conexión de EC2 Instance Connect y los parámetros a modificar. El siguiente ejemplo modifica todos los parámetros en una única solicitud.

```
aws ec2 modify-instance-connect-endpoint \
    --instance-connect-endpoint-id eice-0123456789example \
    --security-group-ids sg-0123456789example \
    --ip-address-type dualstack \
    --no-preserve-client-ip
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "Return": true
}
```

Monitoreo del estado de la actualización

Durante la modificación, el estado del punto de conexión de EC2 Instance Connect cambia a `update-in-progress`. El proceso de actualización se ejecuta de forma asíncrona y finaliza con un estado `update-complete` o `update-failed`. El punto de conexión utiliza su configuración anterior hasta que el estado cambie a `update-complete`.

Utilice el comando describe-instance-connect-endpoints para monitorear el estado de la actualización. El parámetro `--query` filtra los resultados y los envía al campo `State`.

```
aws ec2 describe-instance-connect-endpoints \
    --instance-connect-endpoint-ids eice-0123456789example \
    --query InstanceConnectEndpoints[*].State --output text
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
update-complete
```

PowerShell

Modificación de un punto de conexión de EC2 Instance Connect

Utilice el cmdlet Edit-EC2InstanceConnectEndpoint y especifique el punto de conexión de EC2 Instance Connect y los parámetros a modificar. El siguiente ejemplo modifica todos los parámetros en una única solicitud.

```
Edit-EC2InstanceConnectEndpoint `
    -InstanceConnectEndpointId eice-0123456789example `
    -SecurityGroupIds sg-0123456789example `
    -IpAddressType dualstack `
    -PreserveClientIp $false
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
True
```

Monitoreo del estado de la actualización

Durante la modificación, el estado del punto de conexión de EC2 Instance Connect cambia a `update-in-progress`. El proceso de actualización se ejecuta de forma asíncrona y finaliza con

un estado `update-complete` o `update-failed`. El punto de conexión utiliza su configuración anterior hasta que el estado cambie a `update-complete`.

Utilice el comando Get-EC2InstanceConnectEndpoint para monitorear el estado de la actualización. `.State.Value`filtra los resultados en el campo `State`.

```
(Get-EC2InstanceConnectEndpoint -InstanceConnectEndpointId
 "eice-0123456789example").State.Value
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
update-complete
```

Eliminar un punto de conexión de EC2 Instance Connect

Cuando ya no necesite un punto de conexión de EC2 Instance Connect, puede eliminarlo.

Debe tener los permisos de IAM necesarios para crear un punto de conexión de EC2 Instance Connect. Para obtener más información, consulte Permisos para crear, describir, modificar y eliminar los puntos de conexión de EC2 Instance Connect.

Al eliminar un punto de conexión de EC2 Instance Connect con la consola, primero pasa al estado Eliminando. Si la eliminación se realiza correctamente, el punto de conexión eliminado ya no aparece. Si la eliminación falla, el estado es delete-failed, y el mensaje de estado proporciona el motivo del error.

Al eliminar un punto de conexión de EC2 Instance Connect mediante la AWS CLI, pasa al estado `delete-in-progress`. Si la eliminación se realiza correctamente, pasa al estado `delete-complete`. Si se produce un error en la eliminación, el estado es `delete-failed` y el motivo del error se indica en el `StateMessage`.

Console

Para eliminar un punto de conexión de EC2 Instance Connect

1. Abra la consola de Amazon VPC en https://console.aws.amazon.com/vpc/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Puntos de conexión.
3. Selección del punto de conexión.
4. Elija Acciones, Eliminar puntos de conexión de VPC.

5. Cuando se le solicite confirmación, ingrese **delete**.
6. Elija Eliminar.

AWS CLI

Eliminación de un punto de conexión de EC2 Instance Connect

Utilice el comando delete-instance-connect-endpoint y especifique el ID del punto de conexión Connect para instancias de EC2 que se debe eliminar.

```
aws ec2 delete-instance-connect-endpoint --instance-connect-endpoint-
id eice-03f5e49b83924bbc7
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "InstanceConnectEndpoint": {
        "OwnerId": "111111111111",
        "InstanceConnectEndpointId": "eice-0123456789example",
        "InstanceConnectEndpointArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:111111111111:instance-
connect-endpoint/eice-0123456789example",
        "State": "delete-in-progress",
        "StateMessage": "",
        "NetworkInterfaceIds": [],
        "VpcId": "vpc-0123abcd",
        "AvailabilityZone": "us-east-1d",
        "AvailabilityZoneId": "use1-az2",
        "CreatedAt": "2023-02-07T12:05:37+00:00",
        "SubnetId": "subnet-0123abcd"
    }
}
```

PowerShell

Eliminación de un punto de conexión de EC2 Instance Connect

Utilice el cmdlet Remove-EC2InstanceConnectEndpoint y especifique el ID del punto de conexión Connect para instancias de EC2 que se debe eliminar.

```
Remove-EC2InstanceConnectEndpoint -InstanceConnectEndpointId eice-03f5e49b83924bbc7
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
@{
    InstanceConnectEndpoint = @{
        OwnerId = "111111111111"
        InstanceConnectEndpointId = "eice-0123456789example"
        InstanceConnectEndpointArn = "arn:aws:ec2:us-east-1:111111111111:instance-
connect-endpoint/eice-0123456789example"
        State = "delete-in-progress"
        StateMessage = ""
        NetworkInterfaceIds = @()
        VpcId = "vpc-0123abcd"
        AvailabilityZone = "us-east-1d"
        AvailabilityZoneId = "use1-az2"
        CreatedAt = "2023-02-07T12:05:37+00:00"
        SubnetId = "subnet-0123abcd"
    }
}
```

Conexión a una instancia de Amazon EC2 mediante el punto de conexión de EC2 Instance Connect

Puede usar el punto de conexión de EC2 Instance Connect para conectarse a una instancia de Amazon EC2 que admita SSH o RDP.

Requisitos previos

- Debe tener el permiso de IAM necesario para conectarse a un punto de conexión de EC2 Instance Connect. Para obtener más información, consulte Permisos para usar el punto de conexión de EC2 Instance Connect para conectarse a instancias.
- El punto de conexión de EC2 Instance Connect se debe encontrar en uno de los siguientes estados:
  - create-complete para un nuevo punto de conexión
  - update-in-progress, update-complete o update-failed, para un punto de conexión existente que se modifica. Cuando se modifica un punto de conexión, este conserva su configuración original hasta que el estado cambia a update-complete.

    Si la VPC no tiene un punto de conexión de EC2 Instance Connect, puede crear uno. Para obtener más información, consulte Creación de un punto de conexión de EC2 Instance Connect.

- El tipo de dirección IP del punto de conexión de EC2 Instance Connect debe ser compatible con el tipo de dirección IP de la instancia. Si el tipo de dirección IP del punto de conexión es de tipo doble pila, puede funcionar tanto con direcciones IPv4 como IPv6.
- (Instancias de Linux) Para utilizar la consola de Amazon EC2 para conectarse a la instancia, o para utilizar la CLI para conectarse y hacer que EC2 Instance Connect gestione la clave efímera, la instancia debe tener instalado EC2 Instance Connect. Para obtener más información, consulte Instalación de EC2 Instance Connect.
- Asegúrese de que el grupo de seguridad de la instancia permita el tráfico SSH entrante desde el punto de conexión de EC2 Instance Connect. Para obtener más información, consulte Reglas del grupo de seguridad de instancias de destino.

Opciones de conexión

- Conexión a la instancia de Linux con la consola de Amazon EC2
- Conexión a la instancia de Linux con SSH
- Conéctese a la instancia de Linux con el ID de la instancia mediante la AWS CLI
- Conectarse a una instancia de Windows mediante RDP
- Solución de problemas

Conexión a la instancia de Linux con la consola de Amazon EC2

Puede conectarse a una instancia mediante la consola de Amazon EC2 de la siguiente manera (un cliente basado en navegador).

Para conectarse a la instancia mediante la consola de Amazon EC2

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione la instancia y, a continuación, elija Connect.
4. Elija la pestaña EC2 Instance Connect.
5. En Tipo de conexión, elija Conectarse mediante una dirección IP privada.
6. Elija Dirección IPv4 privada o Dirección IPv6. Las opciones disponibles dependen de las direcciones IP asignadas a la instancia. Si una opción aparece atenuada, significa que la instancia no tiene asignada una dirección IP de ese tipo.

7. En Punto de conexión de EC2 Instance Connect, elija el ID del punto de conexión de EC2 Instance Connect.

   > **Note**
   >
   > El punto de conexión de EC2 Instance Connect debe ser compatible con la dirección IP que haya elegido en el paso anterior. Si el tipo de dirección IP del punto de conexión es de tipo doble pila, puede funcionar tanto con direcciones IPv4 como IPv6. Para obtener más información, consulte Creación de un punto de conexión de EC2 Instance Connect.

8. En Nombre de usuario, si la AMI que utilizó para iniciar la instancia utiliza un nombre de usuario que no sea `ec2-user`, introduzca el nombre de usuario correcto.
9. En Duración máxima del túnel (segundos), ingrese la duración máxima permitida de la conexión SSH.

   La duración debe cumplir con la condición `maxTunnelDuration` especificada en la política de IAM. Si no se tiene acceso a la política de IAM, contáctese con su administrador.
10. Elija Conectar. Esto abre una ventana de terminal para la instancia.

Conexión a la instancia de Linux con SSH

Puede usar SSH para conectarse a la instancia de Linux y usar el comando `open-tunnel` para establecer un túnel privado. Se puede utilizar `open-tunnel` en los modos de conexión única o múltiple. Puede especificar el ID de la instancia, una dirección IPv4 privada o una dirección IPv6.

Para obtener más información acerca del uso de la AWS CLI para conectarse a la instancia de mediante SSH, consulte Conexión mediante la AWS CLI.

El siguiente ejemplo usa OpenSSH. Puede usar cualquier otro cliente SSH que admita el modo proxy.

Conexión única de

Para permitir solo una conexión a una instancia mediante SSH y el comando **`open-tunnel`**

Utilice `ssh` y el comando de AWS CLI open-tunnel de la siguiente manera: El comando de proxy `-o` incluye el comando `open-tunnel` que crea el túnel privado hacia la instancia.

```
ssh -i my-key-pair.pem ec2-user@i-1234567890abcdef0 \
```

```
    -o ProxyCommand='aws ec2-instance-connect open-tunnel --instance-
id i-1234567890abcdef0'
```

Para:

- `-i`: especifique el par de claves que se usó para iniciar la instancia.
- *`ec2-user`*`@`*`i-1234567890abcdef0`*: especifique el nombre de usuario de la AMI que se usó para iniciar la instancia y el ID de la instancia. En el caso de instancias con una dirección IPv6, debe especificar la dirección IPv6 en lugar del ID de la instancia.
- `--instance-id`: especifique el ID de la instancia a la que se va a conectar. Como alternativa, especifique `%h`, que extrae el ID de instancia del usuario. En el caso de instancias con una dirección IPv6, reemplace `--instance-id` *`i-1234567890abcdef0`* por `--private-ip-address` *`2001:db8::1234:5678:1.2.3.4`*.

Conexión múltiple

Para permitir varias conexiones a una instancia, primero ejecute el comando de AWS CLI open-tunnel para iniciar la escucha de nuevas conexiones TCP y, a continuación, use `ssh` para crear una nueva conexión TCP y un túnel privado hacia la instancia.

Para permitir varias conexiones a la instancia mediante SSH y el comando **`open-tunnel`**

1. Ejecute el siguiente comando para iniciar la escucha de nuevas conexiones TCP en el puerto especificado del equipo local.

   ```
   aws ec2-instance-connect open-tunnel \
       --instance-id i-1234567890abcdef0 \
       --local-port 8888
   ```

   Resultado previsto:

   ```
   Listening for connections on port 8888.
   ```

2. En una nueva ventana de terminal, ejecute el comando `ssh` para crear una nueva conexión TCP y un túnel privado para la instancia.

   ```
   ssh -i my-key-pair.pem ec2-user@localhost -p 8888
   ```

Salida esperada: en la primera ventana de terminal, aparecerá lo siguiente:

```
[1] Accepted new tcp connection, opening websocket tunnel.
```

Es posible que vea el siguiente código de error:

```
[1] Closing tcp connection.
```

Conéctese a la instancia de Linux con el ID de la instancia mediante la AWS CLI

Si conoce solo el ID de la instancia, puede utilizar el comando de la CLI AWS CLI ec2-instance-connect ssh para conectarse a ella mediante un cliente SSH. Para obtener más información, consulte Conexión mediante la AWS CLI.

Requisitos previos

- Instale la versión 2 de la AWS CLI y configúrela con sus credenciales. Para obtener más información, consulte Instalación o actualización de la versión más reciente de AWS CLI y Configuración de AWS CLI en la Guía del usuario de AWS Command Line Interface.
- Como alternativa, abra AWS CloudShell y ejecute los comandos de AWS CLI en el intérprete de comandos previamente autenticado.

Para conectarse a una instancia mediante el ID de instancia y un punto de conexión de EC2 Instance Connect

Si solo conoce el ID de la instancia, use el comando ec2-instance-connect ssh de la CLI y especifique el comando `ssh`, el ID de la instancia y el parámetro `--connection-type` con el valor `eice` para usar un punto de conexión de EC2 Instance Connect. Si la instancia solo tiene una dirección IPv6, también debe incluir el parámetro `--instance-ip` con la dirección IPv6.

- Si la instancia tiene una dirección IPv4 privada (también puede tener una dirección IPv6), use el siguiente comando y los siguientes parámetros:

```
aws ec2-instance-connect ssh \
    --instance-id i-1234567890example \
    --os-user ec2-user \
    --connection-type eice
```

- Si la instancia solo tiene una dirección IPv6, incluya el parámetro `--instance-ip` con la dirección IPv6.

```
aws ec2-instance-connect ssh \
    --instance-id i-1234567890example \
    --instance-ip 2001:db8::1234:5678:1.2.3.4 \
    --os-user ec2-user \
    --connection-type eice
```

> **Tip**
>
> Si se presenta un error, asegúrese de usar la versión 2 de AWS CLI. El parámetro `ssh` solo está disponible para la AWS CLI versión 2. Para obtener más información, consulte Información AWS CLI sobre la versión 2 en la AWS Command Line InterfaceGuía del usuario.

Conectarse a una instancia de Windows mediante RDP

Puede usar el protocolo de escritorio remoto (RDP) a través del punto de conexión de EC2 Instance Connect para conectarse a una instancia de Windows sin una dirección IPv4 pública ni un nombre de DNS público.

Para conectarse a la instancia de Windows mediante un cliente RDP


1. Complete los pasos del 1 al 8 en Conectarse a una instancia de Windows mediante RDP. Tras descargar el archivo de escritorio de RDP en el paso 8, aparecerá el mensaje No se puede conectar, lo cual es de esperar porque la instancia no tiene una dirección IP pública.
2. Ejecute el siguiente comando para establecer un túnel privado hacia la VPC en la que se encuentra la instancia. `--remote-port` debe tener el valor `3389` porque RDP usa el puerto 3389 de forma predeterminada.

```
aws ec2-instance-connect open-tunnel \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --remote-port 3389 \
    --local-port any-port
```

3. En la carpeta Descargas, busque el archivo de escritorio de RDP que descargó y arrástrelo a la ventana del cliente de RDP.

4. Abra el menú contextual (clic con el botón derecho) del archivo de escritorio RDP y seleccione Editar.
5. En la ventana Editar PC, ingrese `localhost:`*`local-port`* en Nombre del PC (la instancia a la que conectarse), donde *`local-port`* utilizará el mismo valor que en el paso 2 y, a continuación, seleccione Guardar.

   Tenga en cuenta que la siguiente captura de pantalla de la ventana Editar PC procede de Escritorio remoto de Microsoft en un Mac. Si utiliza un cliente Windows, la ventana puede ser diferente.



6. En el cliente RDP, abra el menú contextual (clic con el botón derecho) del PC (que acaba de configurar) y seleccione Connectar para conectarse a su instancia.
7. En la solicitud, ingrese la contraseña descifrada de la cuenta de administrador.

Solución de problemas

Utilice la siguiente información para diagnosticar y solucionar los problemas comunes que pueda encontrar al utilizar el punto de conexión de EC2 Instance Connect para conectar una instancia.

No puede conectarse a su instancia

Los siguientes son los motivos habituales por los que es posible que no pueda conectarse a su instancia.

- Grupos de seguridad: compruebe los grupos de seguridad asignados al punto de conexión de EC2 Instance Connect y su instancia. Para obtener más información acerca de las reglas de los grupos de seguridad obligatorios, consulte Grupos de seguridad para el punto de conexión de EC2 Instance Connect.
- Estado de instancia: compruebe que la instancia esté en el estado `running`.
- Par de claves: si el comando que usa para conectarse requiere una clave privada, compruebe que la instancia tenga una clave pública y que dispone de la clave privada correspondiente.
- Permisos de IAM: compruebe que dispone de los permisos de IAM necesarios. Para obtener más información, consulte Concesión de permisos para el punto de conexión de EC2 Instance Connect.

Para obtener más consejos de solución de problemas para instancias de Linux, consulte Solución de problemas de conexión a la instancia de Linux de Amazon EC2. Para obtener más consejos de solución de problemas para instancias de Windows, consulte the section called “Problemas de RDP de la instancia de Windows”.

ErrorCode: AccessDeniedException

Si aparece un error `AccessDeniedException` y la condición `maxTunnelDuration` se especifica en la política de IAM, asegúrese de especificar el parámetro `--max-tunnel-duration` al conectarse a una instancia. Para obtener más información sobre este parámetro, consulte open-tunnel en la Referencia de comandos de AWS CLI.

Registro de las conexiones establecidas en el punto de conexión de EC2 Instance Connect

Puede registrar las operaciones de los recursos y auditar las conexiones establecidas en el punto de conexión de EC2 Instance Connect con los registros de AWS CloudTrail.

Para obtener más información sobre el uso de AWS CloudTrail con Amazon EC2, consulte Registro de llamadas a la API de Amazon EC2 mediante AWS CloudTrail.

Registro de las llamadas a la API del punto de conexión de EC2 Instance Connect con AWS CloudTrail

Las operaciones de recursos del punto de conexión de EC2 Instance Connect se registran en CloudTrail como eventos de administración. Cuando se hacen las siguientes llamadas a la API, la actividad se registra como un evento de CloudTrail en Historial de eventos:

- `CreateInstanceConnectEndpoint`

- `DescribeInstanceConnectEndpoints`
- `DeleteInstanceConnectEndpoint`

Puede ver, buscar y descargar los últimos eventos en su Cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte Visualización de eventos con el historial de eventos de CloudTrail en la Guía del usuario de AWS CloudTrail.

AWS CloudTrail se utiliza para auditar a los usuarios que se conectan a una instancia mediante el punto de conexión de EC2 Instance Connect

Los intentos de conexión a instancias a través del punto de conexión de EC2 Instance Connect se registran en CloudTrail en el historial de eventos. Cuando se inicia una conexión a una instancia a través de un punto de conexión de EC2 Instance Connect, la conexión se registra como un evento de administración de CloudTrail con el `eventName` de `OpenTunnel`.

Puede crear reglas de Amazon EventBridge que enruten el evento de CloudTrail a un destino. Para más información, consulte la Guía del usuario de Amazon EventBridge.

A continuación se muestra un ejemplo de un evento de administración `OpenTunnel` que se registró en CloudTrail.


```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "ABCDEFGONGNOMOOCB6XYTQEXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::1234567890120:user/IAM-friendly-name",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "ABCDEFGUKZHNAW4OSN2AEXAMPLE",
        "userName": "IAM-friendly-name"
    },
    "eventTime": "2023-04-11T23:50:40Z",
    "eventSource": "ec2-instance-connect.amazonaws.com",
    "eventName": "OpenTunnel",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "1.2.3.4",
    "userAgent": "aws-cli/1.15.61 Python/2.7.10 Darwin/16.7.0 botocore/1.10.60",
    "requestParameters": {
        "instanceConnectEndpointId": "eici-0123456789EXAMPLE",
        "maxTunnelDuration": "3600",
        "remotePort": "22",
```

```
        "privateIpAddress": "10.0.1.1"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "98deb2c6-3b3a-437c-a680-03c4207b6650",
    "eventID": "bbba272c-8777-43ad-91f6-c4ab1c7f96fd",
    "readOnly": false,
    "resources": [{
        "accountId": "123456789012",
        "type": "AWS::EC2::InstanceConnectEndpoint",
        "ARN": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance-connect-endpoint/
eici-0123456789EXAMPLE"
    }],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "eventCategory": "Management"
}
```


Rol vinculado a un servicio del punto de conexión de EC2 Instance Connect

Amazon EC2 utiliza roles vinculados a servicios de AWS Identity and Access Management (IAM). Un rol vinculado a un servicio es un tipo único de rol de IAM que se encuentra vinculado directamente a Amazon EC2. Los roles vinculados a servicios están predefinidos por Amazon EC2 e incluyen todos los permisos que Amazon EC2 necesita para llamar a otros servicios de Servicios de AWS en su nombre. Para obtener más información, consulte Roles vinculados al servicio en la Guía del usuario de IAM.

Permisos de roles vinculados a un servicio del punto de conexión de EC2 Instance Connect

Amazon EC2 usa AWSServiceRoleForEC2InstanceConnect para crear y administrar las interfaces de red de la cuenta que requiere el punto de conexión de EC2 Instance Connect.

El rol vinculado a un servicio denominado AWSServiceRoleForEC2InstanceConnect confía en que el siguiente servicio asuma el rol:

- `ec2-instance-connect.amazonaws.com`

El rol vinculado a un servicio denominado AWSServiceRoleForEC2InstanceConnect utiliza la siguiente política administrada:

- Ec2InstanceConnectEndpoint

Para ver los permisos de la política administrada, consulte Ec2InstanceConnectEndpoint en la Referencia de políticas administradas por AWS.

Creación del rol vinculado a un servicio para el punto de conexión de EC2 Instance Connect

No es necesario crear manualmente este rol vinculado a servicios. Cuando crea un punto de conexión de EC2 Instance Connect, Amazon EC2 crea el rol vinculado al servicio para usted.

Edición del rol vinculado a un servicio del punto de conexión de EC2 Instance Connect

El punto de conexión de EC2 Instance Connect no permite editar el rol vinculado a un servicio AWSServiceRoleForEC2InstanceConnect.

Eliminación del rol vinculado a un servicio del punto de conexión de EC2 Instance Connect

Si ya no tiene que utilizar el punto de conexión de EC2 Instance Connect, le recomendamos que elimine el rol vinculado a un servicio AWSServiceRoleForEC2InstanceConnect.

Puede eliminar el rol vinculado a un servicio solo después de eliminar todos los recursos del punto de conexión de EC2 Instance Connect.

Para obtener información sobre la eliminación de roles vinculados a servicios, consulte Cómo eliminar un rol vinculado al servicio en la Guía del usuario de IAM.

Debe configurar permisos para permitir a una entidad de IAM (un usuario, grupo o rol) crear, editar o eliminar un rol vinculado a servicios. Para obtener más información, consulte Permisos de roles vinculados a servicios en la Guía del usuario de IAM.

Cupo del Punto de conexión de EC2 Instance Connect

Su Cuenta de AWS tiene cuotas predeterminadas, anteriormente conocidas como “límites”, para cada servicio de AWS. A menos que se indique lo contrario, cada cuota es específica de la región.

Su Cuenta de AWS tiene los siguientes cupos en relación con los puntos de conexión de EC2 Instance Connect.


Nombre	Predeterminado	Ajustable
Número máximo de puntos de conexión de EC2 Instance Connect por Cuenta de AWS por Región de AWS	5	No

Nombre	Predeterminado	Ajustable
Número máximo de puntos de conexión de EC2 Instance Connect por VPC	1	No
Número máximo de puntos de conexión de EC2 Instance Connect por subred	1	No
Número máximo de conexiones simultáneas por punto de conexión de EC2 Instance Connect	20	No

Cambios de estado de una instancia de Amazon EC2

Una instancia de Amazon EC2 pasa por diferentes estados desde el momento en que la inicia hasta su finalización.

La siguiente ilustración representa las transiciones entre los distintos estados de una instancia.



Puede recibir notificaciones cuando las instancias cambian de estado. Para obtener más información, consulte the section called “Eventos de cambio de estado”.

Facturación por estado de instancia

En la siguiente tabla, se proporciona una breve descripción de cada estado de la instancia y se indica si se factura. Algunos recursos de AWS, como los volúmenes de Amazon EBS y las direcciones IP elásticas, generan costos con independencia del estado de la instancia. Para obtener más información, consulte Evitar cargos inesperados en la Guía del usuario de AWS Billing.

El estado de la instancia	Descripción	Facturación por uso de instancias
`pending`	La instancia se está preparando para adoptar el estado `running`. Una instancia pasa al estado `pending` cuando se inicia o cuando se reinicia después de tener el estado `stopped`.	No facturado
`running`	La instancia está funcionando y ya se puede utilizar.	Facturado
`stopping`	La instancia se está preparando para su detención.	No facturado **Note** Si hiberna una instancia, se le facturará mientras la instancia se mantenga con el estado `stopping`.
`stopped`	La instancia se ha apagado y no se puede usar. La instancia se puede iniciar en cualquier momento.	No facturado

El estado de la instancia	Descripción	Facturación por uso de instancias
`shuttir` down	La instancia se está preparando para su terminación.	No facturado
`termina` d	La instancia se ha eliminado permanentemente y no se puede iniciar.	No facturado **Note** Las instancias reservadas que se aplicaron a las instancias terminadas se facturan hasta el final del plazo según la opción de pago. Para obtener más información, consulte Información general sobre instancias reservadas para Amazon EC2

Instancias pendientes

Al iniciar una instancia, esta entra en estado `pending`. El tipo de instancia que especificó durante la inicialización determinará el hardware del equipo host para la instancia. La Imagen de máquina de Amazon (AMI) que especificó durante el lanzamiento se utiliza para arrancar la instancia. Una vez que la instancia estará lista para utilizarse, entra en estado `running`. Puede conectarse a la instancia en ejecución y usarla como si fuera un equipo.

Tan pronto como la instancia pasa al estado `running`, se factura por cada segundo, con un mínimo de un minuto, que mantenga la instancia en ejecución, aun cuando permanezca inactiva y no se conecte a ella.

Instancias detenidas

Si la instancia no logra hacer una comprobación de estado o no ejecuta las aplicaciones como debería y, si el volumen raíz de la instancia es un volumen de Amazon EBS, puede detener e iniciar la instancia para tratar de solucionar el problema.

Cuando se detiene la instancia, esta entra en estado `stopping` y, a continuación, en estado `stopped`. No se le cobrarán comisiones por uso ni por transferencia de datos por una instancia cuando esté `stopped`. Se cobran cargos por el almacenamiento de cualquier volumen de Amazon EBS. Mientras la estancia está en estado `stopped`, puede modificar ciertos atributos de la misma, incluido el tipo de instancia.

Cuando inicia la instancia, entra en estado `pending` y se transfiere un nuevo equipo host (aunque en algunos casos permanece en el host actual). Cuando se detiene e inicia la instancia, se pierden todos los datos de los volúmenes del almacén de instancias adjuntos al equipo host anterior.

La instancia conserva su dirección IPv4 privada, lo que significa que la dirección IP elástica asociada a la dirección IPv4 privada o la interfaz de red sigue asociada a la instancia. Si la instancia tiene una dirección IPv6, conserva dicha dirección IPv6.

Cada vez que se realiza una transición de una instancia de `stopped` a `running`, se le cobra por segundo mientras la instancia está en ejecución, con un mínimo de un minuto cada vez que se inicia la instancia.

Para obtener más detalles sobre cómo detener e iniciar instancias de base de datos, consulte Detención e iniciación de una instancia de Amazon EC2.

Instancias hibernadas

Cuando hiberne una instancia, se señalará al sistema operativo que realice la hibernación (suspensión a disco), que guarda el contenido de la memoria de la instancia (RAM) en su volumen raíz de Amazon EBS. El volumen raíz de Amazon EBS de la instancia y cualquier volumen de datos de Amazon EBS asociado se conservan. Cuando reinicie su instancia, el volumen raíz de Amazon EBS se restaurará a su estado anterior y el contenido de la RAM se volverá a cargar. Los volúmenes de datos que estaban adjuntos previamente se vuelven a adjuntar y la instancia conserva su ID de instancia.

Cuando hiberne la instancia, esta entrará en estado `stopping` y, a continuación, en estado `stopped`. No se cobra el uso para una instancia hibernada cuando está en el estado `stopped`, pero sí se hace mientras está en el estado `stopping`, a diferencia de lo que ocurre cuando se detiene una instancia sin hibernarla. No se cobran cargos por transferencia de datos, pero sí por el almacenamiento de cualquier volumen de Amazon EBS, incluido el almacenamiento para los datos de la RAM.

Cuando inicia la instancia hibernada, entra en estado `pending` y la instancia se mueve a un nuevo equipo host (aunque en algunos casos, permanece en el host actual).

La instancia conserva su dirección IPv4 privada, lo que significa que la dirección IP elástica asociada a la dirección IPv4 privada o la interfaz de red sigue asociada a la instancia. Si la instancia tiene una dirección IPv6, conserva dicha dirección IPv6.

Para obtener más información, consulte Hibernación de la instancia de Amazon EC2.

Reinicio de instancias

Puede reiniciar la instancia con la consola de Amazon EC2, con una herramienta de línea de comandos y con la API de Amazon EC2. Le recomendamos que utilice Amazon EC2 para reiniciar la instancia en lugar de ejecutar el comando de reinicio del sistema operativo desde la instancia.

El reinicio de una instancia es equivalente al reinicio del sistema operativo. La instancia sigue estando en el mismo equipo host y conserva su nombre de DNS público, dirección IP privada y todos los datos en sus volúmenes de almacén de instancias. Normalmente, el reinicio tarda varios minutos en completarse pero el tiempo real dependerá de la configuración de la instancia.

Con el reinicio de una instancia, no se comienza ningún periodo de facturación de la instancia, sino que se continúa la facturación por segundo sin ningún otro cargo mínimo de un minuto.

Para obtener más información, consulte Reiniciar una instancia de Amazon EC2.

Instancias finalizadas

Si decide que ya no necesita una instancia, puede terminarla. En cuanto el estado de una instancia cambie a `shutting-down` o a `terminated`, dejará de incurrir en costos por ella.

Si habilita la protección de terminación, no puede terminar la instancia con la consola, la CLI ni la API.

Una vez terminada una instancia, permanecerá visible en la consola durante un breve periodo y, a continuación, la entrada se eliminará automáticamente. También puede describir una instancia terminada con la CLI y la API. Los recursos (como las etiquetas) se desvinculan gradualmente de la instancia terminada, por lo que podrían dejar de estar visibles en la instancia terminada tras un breve periodo. No es posible conectarse a una instancia terminada ni recuperarla.

Todas las instancias respaldadas por Amazon EBS admiten el atributo `InstanceInitiatedShutdownBehavior`, que controla si la instancia se detiene o se termina cuando se inicia el apagado desde la propia instancia (por ejemplo, utilizando el comando shutdown en Linux). El comportamiento predeterminado es detener la instancia. Puede modificar la configuración de este atributo mientras la instancia se encuentre en ejecución o detenida.

Cada volumen de Amazon EBS admite el atributo `DeleteOnTermination`, que controla si el volumen se elimina o se mantiene cuando se termina la instancia a la que está adjunto. El comportamiento predeterminado es eliminar el volumen raíz y mantener cualquier otro volumen de EBS.

Para obtener más información, consulte Terminación de las instancias de Amazon EC2.

Diferencias entre los estados de las instancias

En la tabla siguiente se resumen las principales diferencias entre el reinicio, la detención, la hibernación y la terminación de la instancia.

Característica	Reinicio	Detención/inicio (solo instancias respaldadas por Amazon EBS)	Hibernar (solo instancias respaldadas por Amazon EBS)	Finalizar
Equipo host	La instancia permanece en la misma computadora host.	La instancia se traslada a un nuevo equipo host (aunque en algunos casos, permanece en el host actual).	La instancia se traslada a un nuevo equipo host (aunque en algunos casos, permanece en el host actual).	Ninguno
Dirección IPv4 privada	La instancia mantiene su dirección IPv4 privada.	La instancia mantiene su dirección IPv4 privada.	La instancia mantiene su dirección IPv4 privada.	Ninguno
Dirección IPv4 pública	La instancia mantiene su dirección IPv4 pública.	La instancia obtiene una nueva dirección IPv4 pública, a menos que tenga una interfaz de red secundaria o una dirección IPv4 privada secundari a asociada a	La instancia obtiene una nueva dirección IPv4 pública, a menos que tenga una interfaz de red secundaria o una dirección IPv4 privada secundari	Ninguno

Característica	Reinicio	Detención/inicio (solo instancias respaldadas por Amazon EBS)	Hibernar (solo instancias respaldadas por Amazon EBS)	Finalizar
		una dirección IP elástica.	a asociada a una dirección IP elástica.	
Dirección IP elástica (IPv4)	La dirección IP elástica sigue asociada a la instancia	La dirección IP elástica sigue asociada a la instancia	La dirección IP elástica sigue asociada a la instancia	La dirección IP elástica se desvincula de la instancia.
Dirección IPv6	La instancia mantiene su dirección IPv6	La instancia mantiene su dirección IPv6	La instancia mantiene su dirección IPv6	Ninguna
Volúmenes de almacén de instancias	Los datos se conservan	Los datos se borran	Los datos se borran	Los datos se borran
Volumen raíz	El volumen se conserva	El volumen se conserva	El volumen se conserva	El volumen se elimina de forma predeterminada
RAM (contenido de la memoria)	La RAM se borra.	La RAM se borra.	La RAM se guarda en un archivo en el volumen raíz.	La RAM se borra.

Característica	Reinicio	Detención/inicio (solo instancias respaldadas por Amazon EBS)	Hibernar (solo instancias respaldadas por Amazon EBS)	Finalizar
Facturación	La hora de facturación de instancia no cambia	En cuanto el estado de una instancia cambie a `stopping`, dejará de incurrir en costos por ella. Cada vez que hay una transición de una instancia de `stopped` a `running`, se comienza otro periodo de facturación de la instancia, con un cargo mínimo de un minuto cada vez que se inicia una instancia.	Se cobrarán gastos cuando la instancia esté en el estado `stopping`, pero se dejará de cobrarlos cuando la instancia esté en el estado `stopped`. Cada vez que hay una transición de una instancia de `stopped` a `running`, se comienza otro periodo de facturación de la instancia, con un cargo mínimo de un minuto cada vez que se inicia una instancia.	En cuanto el estado de una instancia cambie a `shutting-down`, dejará de incurrir en costos por ella

Los comandos de apagado del sistema operativo terminan siempre cualquier instancia con un volumen raíz del almacén de instancias. Puede controlar si los comandos de cierre del sistema operativo detienen o terminan una instancia con un volumen raíz de EBS. Para obtener más información, consulte Cambiar el comportamiento de apagado iniciado por la instancia.

Detención e iniciación de una instancia de Amazon EC2

Puede detener e iniciar la instancia si tiene un volumen de Amazon EBS como volumen raíz. Cuando se detiene una instancia, esta se cierra. Al iniciar una instancia, esta suele migrarse a un nuevo equipo host subyacente y se le asigna una nueva dirección IPv4 pública.

Una parada de una instancia puede ser iniciada por el usuario (cuando se detiene la instancia manualmente) o iniciada por AWS (en respuesta a un evento de parada programado cuando AWS detecta un fallo irreparable en el host subyacente de la instancia).

En el caso de las paradas iniciadas por el usuario, se recomienda utilizar la consola de Amazon EC2, la CLI o la API en lugar de ejecutar el comando de parada del sistema operativo desde la instancia. Al utilizar Amazon EC2, si la instancia no se cierra correctamente en unos minutos, Amazon EC2 realiza un cierre forzado. Además, AWS CloudTrail crea un registro de API de cuándo se detuvo la instancia.

En este tema se describe cómo realizar una parada iniciada por el usuario. Para obtener información sobre una parada realizada por AWS, consulte Administración de instancias de Amazon EC2 programadas para detenerse o retirarse.

Cuando detiene una instancia, no se elimina. Si decide que ya no necesita una instancia, puede terminarla. Para obtener más información, consulte Terminación de las instancias de Amazon EC2. Si desea poner en hibernación una instancia para guardar el contenido de la memoria de la instancia (RAM), consulte Hibernación de la instancia de Amazon EC2. Para ver las distinciones entre las acciones del ciclo de vida de la instancia, consulte Diferencias entre los estados de las instancias.

Contenido

- Funcionamiento de la detención y el inicio de instancias de EC2
- Métodos para detener una instancia
- Detención e inicio de sus instancias de forma manual
- Detener e iniciar sus instancias de forma automática
- Búsqueda de todas las instancias en ejecución y detenidas
- Buscar las horas de lanzamiento inicial y más reciente
- Habilitación de la protección de detención para sus instancias de EC2

Funcionamiento de la detención y el inicio de instancias de EC2

Cuando se detiene una instancia Amazon EC2, los cambios se registran en el nivel de sistema operativo (SO) de la instancia, algunos recursos se pierden y otros persisten. Al iniciar una instancia, los cambios se registran a nivel de instancia.

Temas

- Qué ocurre cuando se detiene una instancia
- Qué ocurre cuando se detiene una instancia
- Probar la respuesta de la aplicación a la detención y el inicio
- Costos relacionados con el inicio y la detención de una instancia

Qué ocurre cuando se detiene una instancia

A continuación, se detalla lo que normalmente ocurre al detener una instancia mediante el método de parada predeterminado. Tenga en cuenta que ciertos aspectos pueden variar según el método de parada que se utilice.

Cambios registrados a nivel de SO

- La solicitud de la API envía un evento de pulsación de botón al invitado.
- Hay varios servicios del sistema que se detienen como resultado del evento de pulsación del botón. El apagado controlado del sistema operativo se activa mediante el evento de pulsación del botón de apagado ACPI enviado por el hipervisor.
- Se inicia el apagado de ACPI.
- La instancia se apaga cuando finaliza el proceso de apagado controlado del sistema operativo. El tiempo de apagado del SO no puede configurarse.
- Si el sistema operativo de la instancia no se cierra correctamente en cuatro minutos, se realiza un cierre completo.
- La instancia deja de ejecutarse.
- El estado de la instancia cambia a `stopping` y, a continuación, a `stopped`.
- [Escalado automático] Si la instancia forma parte de un grupo de escalado automático y se encuentra en cualquier estado de Amazon EC2 distinto de `running` o si las comprobaciones de estado indican un estado `impaired`, Amazon EC2 Auto Scaling la considera en mal estado y procede a reemplazarla. Para obtener más información, consulte Comprobaciones de estado para instancias en un grupo de escalado automático en la Guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling.
- [Instancias de Windows] Al detener e iniciar una instancia de Windows, el agente de inicialización realiza ciertas tareas en la instancia, como cambiar las letras de unidad de los volúmenes de Amazon EBS adjuntos. Para obtener más información acerca de estos valores predeterminados y de cómo puede cambiarlos, consulte the section called “EC2Launch v2”.

Recursos perdidos

- Datos almacenados en la memoria RAM.
- Datos almacenados en los volúmenes del almacén de instancias.
- La dirección IPv4 pública que Amazon EC2 asignó a la instancia de forma automática en el momento de iniciarla o iniciarla. Para retener una dirección IPv4 pública que no cambie nunca, puede asociar una dirección IP elástica a su instancia.


Recursos que persisten

- Cualquier volumen de datos y raíz de Amazon EBS.
- Datos almacenados en volúmenes de Amazon EBS.
- Cualquier interfaz de red conectada.

  Una interfaz de red incluye los siguientes recursos, que también persisten:

  - Direcciones IPv4 privadas
  - Direcciones IPv6
  - Direcciones IP elásticas asociadas a la instancia Tenga en cuenta que, cuando la instancia se detiene, se le comenzará a cobrar las direcciones IP elásticas asociadas.

En el siguiente diagrama se muestra lo que persiste y lo que se pierde cuando se detiene una instancia de EC2. El diagrama se divide en tres partes: la primera, denominada Running EC2 instance (Instancia de EC2 en ejecución), muestra la instancia en el estado `running` con sus recursos. La segunda parte, denominada Stopped EC3 instance (Instancia de EC2 detenida), muestra la instancia en el estado `stopped` con los recursos que persisten. La tercera parte, denominada Lost (Perdido), muestra los recursos que se pierden cuando se detiene la instancia.



Para obtener más información acerca de qué sucede cuando detiene una instancia de Mac, consulte Detener o terminar la instancia de Amazon EC2.

Qué ocurre cuando se detiene una instancia

- En la mayoría de los casos, la instancia se migra a una nueva computadora host subyacente (aunque, en algunos casos, como cuando una instancia se asigna a un host en una configuración de host dedicado permanece en el host actual).
- Los volúmenes de EBS y las interfaces de red asociadas se reconectan a la instancia.
- Amazon EC2 asigna una nueva dirección IPv4 pública a la instancia si esta se configura para recibir una dirección IPv4 pública, a menos que tenga una interfaz de red secundaria o una dirección IPv4 privada secundaria asociada a una dirección IP elástica.
- Si detiene una instancia en un grupo de ubicación y, a continuación, la vuelve a iniciar, se seguirá ejecutando en el grupo de ubicación. No obstante, si no hay suficiente capacidad para la instancia, se generará un error al iniciarla. Si recibe un error de capacidad al iniciar una instancia en un grupo de ubicación que ya tiene instancias en ejecución, detenga e inicie todas las instancias en el grupo de ubicación y vuelva a iniciarlas de nuevo. Al iniciar las instancias, estas podrían migrar a un hardware que tuviera capacidad para todas las instancias solicitadas.

Probar la respuesta de la aplicación a la detención y el inicio

Puede usar AWS Fault Injection Service para probar cómo responde la aplicación cuando la instancia se interrumpe y se inicia. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de AWS Fault Injection Service.

Costos relacionados con el inicio y la detención de una instancia

Los siguientes costos están asociados a la detención e inicio de una instancia.

Detención: tan pronto como el estado de una instancia cambie a `shutting-down` o `terminated`, ya no se incurrirán en cargos por la instancia. No se le cobrarán comisiones por uso ni por transferencia de datos por una instancia detenida. Se incurre en cargos por almacenar los volúmenes de almacenamiento de Amazon EBS.

Inicio: cada vez que inicie una instancia detenida, se le cobrará un cargo mínimo de un minuto de uso. Después del primer minuto, solo le cobramos los segundos que utilice. Por ejemplo, si ejecuta una instancia durante 20 segundos y luego la detiene, se le cobrará un minuto de uso completo. Si ejecuta una instancia durante 3 minutos y 40 segundos, se le cobrarán 3 minutos y 40 segundos de uso.

Métodos para detener una instancia

Existen cuatro métodos para realizar una parada iniciada por el usuario: parada predeterminada, parada que omite el apagado del sistema operativo, parada forzada y parada forzada que omite el apagado del sistema operativo. La siguiente tabla compara las diferencias clave entre los métodos de parada:

Método de parada	Propósito clave	Caso de uso	Command de la CLI
Parada predeterminada	Apagado normal de la instancia con intento de apagado controlado del sistema operativo.	Parada típica de la instancia.	`aws ec2 stop-instances \ --instance-id i-1234567890abcdef0`

Método de parada	Propósito clave	Caso de uso	Command de la CLI
Parada que omite el apagado del sistema operativo	Omite el apagado controlado del sistema operativo al detener una instancia.	Cuando se requiere omitir el apagado controlado del sistema operativo.	`aws ec2 stop-instances \ --instance-id i-1234567890abcdef0 \ --skip-os-shutdown`
Forzar la detención	Gestiona instancias bloqueadas. Intenta primero una parada predeterminada; si la instancia no se detiene, la detiene de forma forzada.	Cuando la instancia queda bloqueada en el estado de `stopping`.	`aws ec2 stop-instances \ --instance-id i-1234567890abcdef0 \ --force`
Parada forzada que omite el apagado del sistema operativo	Detiene la instancia de forma forzada y omite el apagado controlado del sistema operativo.	Cuando se requiere una parada forzada y omitir el apagado controlado del sistema operativo.	`aws ec2 stop-instances \ --instance-id i-1234567890abcdef0 \ --force \ --skip-os-shutdown`

Para obtener instrucciones sobre cómo utilizar cada método, consulte lo siguiente:

- Cómo parar una instancia con un apagado controlado del sistema operativo
- Cómo detener una instancia y omitir el apagado controlado del sistema operativo
- Forzar la detención de una instancia


Métodos de parada:

- Parada predeterminada
- Parada que omite el apagado del sistema operativo
- Forzar la detención
- Parada forzada que omite el apagado del sistema operativo

Las siguientes secciones ofrecen información más detallada sobre los cuatro métodos de parada iniciados por el usuario.

Parada predeterminada

El método de parada predeterminado es el procedimiento habitual para detener una instancia. Cuando se emite el comando#StopInstances, la instancia pasa del estado`running` al estado`stopping`, y finalmente al estado`stopped`, como se muestra en el siguiente diagrama:



Propósito: apagado normal de la instancia con intento de apagado controlado del sistema operativo.


Impacto en los datos: conserva los datos en el volumen raíz de EBS y en los volúmenes de datos. Pierde los datos en el volumen de almacén de instancias.

Cuándo usarlo: primer intento de parada para detenciones habituales.

> **Note**
>
> Si ya intentó una parada que omite el apagado del sistema operativo, un intento posterior de parada predeterminada durante la misma sesión de transición de estado no ejecutará un apagado controlado del sistema operativo. Omitir el apagado controlado del sistema operativo es irreversible durante la sesión actual de la instancia.

Parada que omite el apagado del sistema operativo

Cuando se requiere omitir el apagado controlado del sistema operativo, se puede utilizar el método de parada que omite el apagado del sistema operativo para detener una instancia y evitar el apagado controlado del sistema operativo, como se muestra en el siguiente diagrama:



> **Warning**
>
> Omitir el apagado controlado del sistema operativo puede provocar pérdida o corrupción de datos (por ejemplo, contenido de memoria no volcado en disco o pérdida de operaciones de E/S en curso) o la omisión de scripts de apagado.

Propósito: omitir el apagado controlado del sistema operativo al detener una instancia.

Impacto en los datos: puede ocasionar pérdida o corrupción de datos. El contenido de la memoria podría no volcarse al disco y las operaciones de E/S en curso podrían perderse. Podría omitir los scripts de apagado.


Cuándo usarlo: cuando se requiere omitir el apagado controlado del sistema operativo. Si se utiliza mientras una parada predeterminada con apagado controlado del sistema operativo está en curso, se omitirá el apagado controlado del sistema operativo.

> **Note**
>
> Omitir el apagado controlado del sistema operativo es irreversible durante la sesión de transición de estado actual de la instancia. Un intento posterior de parada predeterminada durante esta sesión no intentará realizar un apagado controlado del sistema operativo.

Forzar la detención

El método de parada forzada se utiliza para gestionar instancias que quedan bloqueadas en el estado `stopping`. Una instancia normalmente queda bloqueada debido a un problema de hardware subyacente (indicado por una comprobación de estado del sistema fallida).

El método de parada forzada intenta primero una parada predeterminada. Si la instancia permanece bloqueada en el estado `stopping`, el parámetro `force` la apaga de forma forzada y la transiciona al estado `stopped`, como se indica en el siguiente diagrama:




Propósito: gestiona instancias bloqueadas en el estado `stopping`. Intenta primero una parada predeterminada. Si la instancia no se detiene, la apaga de forma forzada.

Impacto en los datos: se intenta primero una parada predeterminada; sin embargo, si se ejecuta la parada forzada, podría producirse pérdida o corrupción de datos. En casos excepcionales, puede generar escrituras posteriores a la parada en volúmenes de EBS u otros recursos compartidos.

Cuándo usarlo: segundo intento de parada cuando una instancia permanece bloqueada después de una parada predeterminada. Para obtener más información, consulte Solución de problemas de detención de instancia de Amazon EC2.

Parada forzada que omite el apagado del sistema operativo

Cuando se requiere una parada forzada y omitir el apagado controlado del sistema operativo, se puede utilizar el método de parada forzada que omite el apagado del sistema operativo para llevar una instancia al estado `stopped`, como se muestra en el siguiente diagrama:



Propósito: combina la parada forzada con la omisión del apagado controlado del sistema operativo al detener una instancia.

Impacto en los datos: omitir el apagado del sistema operativo podría ocasionar pérdida o corrupción de datos. El contenido de la memoria podría no volcarse al disco y las operaciones de E/S en curso podrían perderse. Podría omitir los scripts de apagado. Si se ejecuta la parada forzada, podría ocasionar una pérdida o corrupción de datos adicional. En casos excepcionales, puede provocar escrituras posteriores a la parada en los volúmenes de EBS u otros recursos compartidos.

Cuándo usarlo: cuando desea asegurarse de que la instancia se detenga y quiere omitir el apagado controlado del sistema operativo. Si se utiliza mientras una parada predeterminada con apagado controlado del sistema operativo está en curso, se omitirá el apagado controlado del sistema operativo.

Detención e inicio de sus instancias de forma manual

Puede detener e iniciar las instancias con respaldo de Amazon EBS (instancias con volúmenes raíz de EBS). No se pueden detener e iniciar instancias con un volumen raíz del almacén de instancias.

Al utilizar el método predeterminado para detener una instancia, se intenta realizar un apagado controlado del sistema operativo (OS). Puede omitir el apagado controlado del sistema operativo; sin embargo, esto podría poner en riesgo la integridad de los datos.

> **Warning**
>
> Cuando detiene una instancia, se borran los datos contenidos en todos los volúmenes de almacén de instancias. Antes de detener una instancia, compruebe que ha copiado todos los datos que necesita de los volúmenes del almacén de instancias al almacenamiento persistente, como Amazon EBS o Amazon S3.

[Instancias de Linux] El uso del comando halt del sistema operativo en una instancia no inicia un apagado. Si usa el comando halt, la instancia no termina, sino que coloca la CPU en `HLT`, lo que suspende el funcionamiento de la CPU. La instancia permanece en el estado de ejecución.

Puede iniciar un apagado mediante los comandos del sistema operativo shutdown o poweroff. Cuando utiliza un comando del sistema operativo, la instancia se detiene de forma predeterminada. Puede cambiar este comportamiento. Para obtener más información, consulte Cambiar el comportamiento de apagado iniciado por la instancia.

> **Note**
>
> Si detiene una instancia respaldada por Amazon EBS y aparece como “bloqueada” en el estado `stopping`, puede forzar su detención. Para obtener más información, consulte Solución de problemas de detención de instancia de Amazon EC2.

Métodos de parada y arranque

- Cómo parar una instancia con un apagado controlado del sistema operativo
- Cómo detener una instancia y omitir el apagado controlado del sistema operativo
- Inicio de una instancia

Cómo parar una instancia con un apagado controlado del sistema operativo

Puede detener una instancia mediante el método de parada predeterminado, que incluye un intento de apagado controlado del sistema operativo. Para obtener más información, consulte Parada predeterminada.

Console

Para detener una instancia mediante el método de parada predeterminado

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Instancias y, a continuación, seleccione la instancia.
3. Elija Instance state (Estado de la instancia) y Stop instance (Detener instancia). Si esta opción está desactivada, la instancia ya está detenida o bien su volumen raíz es un volumen del almacén de instancias.
4. Cuando se le pida que confirme, seleccione Detener. Puede que transcurran unos minutos hasta que la instancia se detenga.

AWS CLI

Para detener una instancia mediante el método de parada predeterminado

Utilice el comando stop-instances.

```
aws ec2 stop-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0
```

PowerShell

Para detener una instancia mediante el método de parada predeterminado

Use el cmdlet Stop-EC2Instance

```
Stop-EC2Instance -InstanceId i-1234567890abcdef0
```

Cómo detener una instancia y omitir el apagado controlado del sistema operativo

Puede omitir el apagado controlado del sistema operativo al detener una instancia. Para obtener más información, consulte Parada que omite el apagado del sistema operativo.

> **Warning**
>
> Omitir el apagado controlado del sistema operativo puede provocar pérdida o corrupción de datos (por ejemplo, contenido de memoria no volcado en disco o pérdida de operaciones de E/S en curso) o la omisión de scripts de apagado.

Console

Para detener una instancia y omitir el apagado controlado del sistema operativo

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Instancias y seleccione la instancia.
3. Elija Instance state (Estado de la instancia) y Stop instance (Detener instancia).
4. En Omitir apagado del sistema operativo, seleccione la casilla Omitir apagado del sistema operativo. Si no ve esta opción en la consola, significa que aún no está disponible en la consola para la región actual. Sin embargo, puede acceder a esta característica mediante la AWS CLI o el SDK, o intentar con otra región desde la consola.
5. Elija Detener.

AWS CLI

Para detener una instancia y omitir el apagado controlado del sistema operativo

Use el comando stop-instances con `--skip-os-shutdown`.

```
aws ec2 stop-instances \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0 \
    --skip-os-shutdown
```

PowerShell

Para detener una instancia y omitir el apagado controlado del sistema operativo

Use el cmdlet Stop-EC2Instance con `-SkipOsShutdown $true`.

```
Stop-EC2Instance `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -SkipOsShutdown $true
```

Inicio de una instancia

Puede iniciar una instancia detenida.

Console

Para iniciar una instancia

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija instancias.
3. Seleccione la instancia y elija Estado de la instancia e Iniciar instancia.

   Puede que transcurran unos minutos hasta que la instancia pase al estado `running`.

AWS CLI

Para iniciar una instancia

Utilice el comando start-instances.

```
aws ec2 start-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0
```

PowerShell

Para iniciar una instancia

Utilice el cmdlet Start-EC2Instance.

```
Start-EC2Instance -InstanceId i-1234567890abcdef0
```

Detener e iniciar sus instancias de forma automática

Puede automatizar la detención y el inicio de las instancias con los siguientes servicios:

El programador de instancias en AWS

Puede utilizar el programador de instancias en AWS para automatizar el inicio y la detención de instancias de EC2. Para obtener más información, consulte How do I use Instance Scheduler with CloudFormation to schedule EC2 instances? (¿Cómo usar el programador de instancias con

CloudFormation para programar instancias de EC2?) Tenga en cuenta que se aplican cargos adicionales.

AWS Lambda y una regla de Amazon EventBridge

Puede utilizar Lambda y una regla de EventBridge para detener e iniciar las instancias según un cronograma. Para obtener más información, consulte ¿Cómo puedo utilizar la función de Lambda para detener e iniciar las instancias de Amazon EC2 a intervalos regulares?

Amazon EC2 Auto Scaling

Para asegurarse de que dispone del número correcto de instancias de Amazon EC2 para gestionar la carga de una aplicación, cree grupos de escalado automático. Amazon EC2 Auto Scaling garantiza que su aplicación siempre tenga la capacidad adecuada para manejar la demanda de tráfico y ahorra costos al iniciar instancias solo cuando es necesario. Tenga en cuenta que Amazon EC2 Auto Scaling termina, en lugar de detener, las instancias innecesarias. Para configurar grupos de escalado automático, consulte Introducción a Amazon EC2 Auto Scaling.

Búsqueda de todas las instancias en ejecución y detenidas

Puede encontrar todas las instancias en ejecución y detenidas en todas las Regiones de AWS en una sola página en Amazon EC2 Global View. Esta capacidad resulta particularmente práctica para hacer un inventario y encontrar las instancias olvidadas. Para obtener información acerca de cómo utilizar Global View, consulte Visualización de recursos entre regiones mediante Global View de AWS.

Como alternativa, puede ejecutar un comando o un cmdlet en cada región en la que tenga instancias.

AWS CLI

Obtención del número de instancias de EC2 en una región

Utilice el siguiente comando describe-instances para contar las instancias de la región actual. Debe ejecutar este comando en cada región en la que tenga instancias.

```
aws ec2 describe-instances \
    --region us-east-2 \
    --query "length(Reservations[].Instances[])"
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
27
```

Obtención de información resumida sobre las instancias de EC2 de una región

Utilice el siguiente comando describe-instances. Debe ejecutar este comando en cada región en la que tenga instancias.

```
aws ec2 describe-instances \
    --region us-east-2 \
    --query "Reservations[].Instances[].[InstanceId,InstanceType,PrivateIpAddress]"
 \
    --output table
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
-----------------------------------------------------------
|                  DescribeInstances                      |
+----------------------+---------------+-----------------+
|  i-0e3e777f4362f1bf7|  t2.micro     |  10.0.12.9      |
|  i-09453945dcf1529e9|  t2.micro     |  10.0.143.213   |
|  i-08fd74f3f1595fdbd|  m7i.4xlarge  |  10.0.1.103     |
+----------------------+---------------+-----------------+
```

PowerShell

Obtención del número de instancias de EC2 en una región

Utilice el cmdlet Get-EC2Instance.

```
(Get-EC2Instance -Region us-east-2).Instances.Length
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
27
```

Obtención de información resumida sobre las instancias de EC2 de una región

Utilice el cmdlet Get-EC2Instance. Debe ejecutar este comando en cada región en la que tenga instancias.

```
(Get-EC2Instance).Instances | Select InstanceId, InstanceType, PrivateIpAddress
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
InstanceId          InstanceType PrivateIpAddress
----------          ------------ ----------------
i-0e3e777f4362f1bf7 t2.micro     10.0.12.9
i-09453945dcf1529e9 t2.micro     10.0.143.213
i-08fd74f3f1595fdbd m7i.4xlarge  10.0.1.103
```

Buscar las horas de lanzamiento inicial y más reciente

Cuando se describe una instancia, la hora de lanzamiento de la instancia es su hora de lanzamiento más reciente. Después de detener e iniciar una instancia, la hora de lanzamiento refleja la hora de inicio de la nueva instancia. Para averiguar la hora de lanzamiento inicial de una instancia, incluso después de detenerla e iniciarla, consulte la hora a la que la interfaz de red principal se asoció a la instancia.

Console

Búsqueda de la hora de lanzamiento más reciente

Seleccione la instancia y busque Hora de lanzamiento en Detalles de la instancia en la pestaña Detalles.

Búsqueda de la hora de lanzamiento inicial

Seleccione la instancia y busque la interfaz de red principal (el índice del dispositivo es 0) en Interfaces de red, en la pestaña Redes.

AWS CLI

Búsqueda de las horas de lanzamiento inicial y más reciente

Utilice el siguiente comando describe-instances para mostrar tanto la hora de lanzamiento inicial como la hora de lanzamiento más reciente de la instancia especificada.

```
aws ec2 describe-instances \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --query 'Reservations[].Instances[].
{InstanceID:InstanceId,InitialLaunch:NetworkInterfaces[0].Attachment.AttachTime,LastLaunch:L
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
[
    {
        "InstanceID": "i-1234567890abcdef0",
        "InitialLaunch": "2024-04-19T00:47:08+00:00",
        "LastLaunch": "2024-05-27T06:24:06+00:00"
    }
]
```

PowerShell

Búsqueda de la hora de lanzamiento más reciente

Utilice el cmdlet Get-EC2Instance.

```
(Get-EC2Instance -InstanceId i-1234567890abcdef0).Instances.LaunchTime
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
Monday, May 27, 2024 6:24:06 AM
```

Búsqueda de la hora de lanzamiento inicial

Utilice el cmdlet Get-EC2Instance.

```
(Get-EC2Instance -
InstanceId i-1234567890abcdef0).Instances.NetworkInterfaces.Attachment.AttachTime
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
Friday, April 19, 2024 12:47:08 AM
```

Habilitación de la protección de detención para sus instancias de EC2

Para evitar que una instancia se detenga de forma accidental, puede habilitar la protección de detención para la instancia. La protección de detención también protege la instancia de una terminación accidental.

El atributo `DisableApiStop` de la API `ModifyInstanceAttribute` de Amazon EC2 controla si la instancia se puede detener mediante la consola de Amazon EC2, la AWS CLI o la API de Amazon EC2. Puede establecer el valor de este atributo cuando inicia la instancia, mientras la instancia se encuentre en ejecución o cuando está detenida.

Consideraciones

- La protección contra detención no evita que detenga accidentalmente una instancia cuando comienza el cierre desde la instancia con un comando del sistema operativo, como shutdown o poweroff.
- La habilitación de la protección contra detención no impide que AWS detenga la instancia cuando hay un evento programado para detener la instancia.
- La habilitación de la protección de detención no impide que Amazon EC2 Auto Scaling termine una instancia cuando la instancia no está en buen estado o durante eventos de reducción horizontal. Es posible controlar si un grupo de escalado automático puede terminar una instancia concreta durante la reducción horizontal al utilizar la protección frente a la reducción horizontal de instancias.
- La protección de detención no solo evita que la instancia se detenga accidentalmente, sino que también evita una terminación accidental cuando se utiliza la consola, la AWS CLI o la API. Sin embargo, no configura de manera automática el atributo `DisableApiTermination`. Tenga en cuenta que cuando el atributo `DisableApiStop` se establece en `false`, el atributo `DisableApiTermination` se usa para determinar si la instancia se puede terminar mediante la consola, la AWS CLI o la API. Para obtener más información consulte () Terminación de las instancias de Amazon EC2.
- No puede habilitar la protección contra detención para una instancia con un volumen raíz del almacén de instancias.
- No puede habilitar la protección contra detención para instancias de spot.
- La API de Amazon EC2 sigue un modelo de coherencia final cuando habilita o deshabilita la protección de detención. Esto significa que es posible que el resultado de ejecutar comandos para establecer el atributo de protección contra la detención no esté inmediatamente visible para todos los comandos posteriores que ejecute. Para obtener más información, consulte Consistencia eventual en la Guía para desarrolladores de Amazon EC2.

Acciones de protección contra detención

- Habilitar la protección de detención para una instancia en la inicialización

- Para habilitar la protección de detención para una instancia en ejecución o detenida
- Deshabilitar la protección de detención para una instancia en ejecución o detenida

Habilitar la protección de detención para una instancia en la inicialización

Puede habilitar la protección de detención para una instancia cuando lanza la instancia.

Console

Para habilitar la protección de detención para una instancia en el lanzamiento

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel, elija iniciar instancia.
3. Configure la instancia en el nuevo asistente de inicialización de instancias.
4. Para habilitar la protección de detención, elija Habilitar para Protección de detención dentro de Detalles avanzados en el asistente.

AWS CLI

Para habilitar la protección de detención para una instancia en la inicialización

Utilice el comando run-instances para lanzar la instancia. Agregue el siguiente parámetro.

```
--disable-api-stop
```

PowerShell

Para habilitar la protección de detención para una instancia en la inicialización

Utilice el cmdlet New-EC2Instance para lanzar la instancia. Agregue el siguiente parámetro.

```
-DisableApiStop $true
```

Para habilitar la protección de detención para una instancia en ejecución o detenida

Puede habilitar la protección de detención para una instancia mientras esta se encuentre en ejecución o detenida.

Console

Habilitación de la protección de detención para una instancia

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija instancias.
3. Seleccione la instancia y, a continuación, elija Acciones>Configuración de la instancia>Cambiar protección de detención.
4. Seleccione la casilla de verificación Habilitar y, luego, elija Guardar.

AWS CLI

Habilitación de la protección de detención para una instancia

Utilice el comando modify-instance-attribute.

```
aws ec2 modify-instance-attribute \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --disable-api-stop
```

PowerShell

Habilitación de la protección de detención para una instancia

Utilice el cmdlet Edit-EC2InstanceAttribute.

```
Edit-EC2InstanceAttribute `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -DisableApiStop $true
```

Deshabilitar la protección de detención para una instancia en ejecución o detenida

Puede deshabilitar la protección de detención para una instancia en ejecución o detenida mediante uno de los métodos a continuación.

Console

Deshabilitar la protección de detención para una instancia en ejecución o detenida

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2. En el panel de navegación izquierdo, elija instancias.
3. Seleccione la instancia y, a continuación, elija Actions (Acciones), Instance Settings (Configuración de instancia), Change Stop Protection (Cambiar protección de detención).
4. Desactive la casilla de verificación Habilitar y, luego, elija Guardar.

AWS CLI

Deshabilitar la protección de detención para una instancia en ejecución o detenida

Utilice el comando modify-instance-attribute.

```
aws ec2 modify-instance-attribute \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --no-disable-api-stop
```

PowerShell

Deshabilitación de la protección de detención para una instancia

Utilice el cmdlet Edit-EC2InstanceAttribute.

```
Edit-EC2InstanceAttribute `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -DisableApiStop $false
```

Hibernación de la instancia de Amazon EC2

Cuando hiberna una instancia, Amazon EC2 señala el sistema operativo que realice la hibernación (suspensión a disco). La hibernación guarda el contenido de la memoria de la instancia (RAM) en su volumen raíz de Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Amazon EC2 conserva el volumen raíz de EBS de la instancia y cualquier volumen de datos de EBS adjunto. Cuando se inicie la instancia:

- El volumen raíz de EBS se restaura a su estado anterior
- El contenido de la RAM se volverá a cargar
- Se reanudarán los procesos que se estaban ejecutando anteriormente en la instancia
- Los volúmenes de datos que estaban adjuntos previamente se vuelven a adjuntar y la instancia conserva su ID de instancia

Puede hibernar una instancia solo si está habilitada para la hibernación y cumple los requisitos previos de hibernación.

Si una instancia o aplicación tarda mucho tiempo en arrancar y crear una huella de memoria para ser totalmente productiva, puede utilizar la hibernación para "precalentar" la instancia. Para "precalentar" la instancia:

1. Láncela con la hibernación habilitada.
2. Póngala en un estado deseado.
3. Hibérnela para que esté lista para reanudarse al estado deseado cuando sea necesario.

No se le cobra por el uso de una instancia en hibernación cuando está en el estado `stopped` o por la transferencia de datos cuando el contenido de la RAM se transfiere al volumen raíz de EBS. Se le cobra por el almacenamiento de cualquier volumen de EBS, incluido el almacenamiento del contenido de la RAM.


Si ya no necesita una instancia, puede terminarla en cualquier momento, incluso si está en el estado `stopped` (hibernado). Para obtener más información, consulte Terminación de las instancias de Amazon EC2.

Contenido

- Cómo funciona la hibernación de instancias de Amazon EC2
- Requisitos previos para la hibernación de instancias de EC2
- Configuración de una AMI de Linux para que admita la hibernación
- Habilitación de la hibernación para una instancia de Amazon EC2
- Deshabilitación de KASLR en una instancia (solo Ubuntu)
- Hibernación de una instancia de Amazon EC2
- Inicio de una instancia hibernada de Amazon EC2
- Solución de problemas de hibernación de la instancia de Amazon EC2

Cómo funciona la hibernación de instancias de Amazon EC2

En el siguiente diagrama, se muestra un resumen básico del proceso de hibernación para instancias de EC2.



¿Qué ocurre cuando se hiberna una instancia?

Cuando se hiberna una instancia, ocurre lo siguiente:

- La instancia cambia al estado `stopping`. Amazon EC2 señala al sistema operativo que realice la hibernación (suspensión a disco). La hibernación bloquea todos los procesos, guarda el contenido de la RAM en el volumen raíz de EBS y, a continuación, realiza un apagado normal.
- Una vez que se ha completado el apagado, la instancia pasa al estado `stopped`.
- Los volúmenes de EBS siguen asociados a la instancia y sus datos continúan, incluido el contenido guardado de la RAM.
- Los volúmenes del almacén de instancias de Amazon EC2 permanecen asociados a la instancia, pero los datos de estos volúmenes se pierden.
- En la mayoría de los casos, la instancia se migra a un nuevo equipo host subyacente al iniciarse. Es lo mismo que ocurre cuando detiene e inicia una instancia.
- Cuando se inicie la instancia, esta arranca y el sistema operativo lee el contenido de la RAM del volumen raíz de EBS antes de desbloquear los procesos para reanudar su estado.
- La instancia conserva sus direcciones IPv4 privadas y cualquier dirección IPv6. Al iniciar la instancia, la instancia continúa conservando sus direcciones IPv4 privadas y cualquier dirección IPv6.
- Amazon EC2 libera la dirección IPv4 pública. Al iniciar la instancia, Amazon EC2 asigna una nueva dirección IPv4 pública a la instancia.
- La instancia conserva sus direcciones IP elásticas asociadas. Se le cobrarán aquellas direcciones IP elásticas asociadas a una instancia hibernada.

Para obtener información acerca de las diferencias entre la hibernación y el reinicio, la detención y la terminación, consulte Diferencias entre los estados de las instancias.

Limitaciones

- Cuando una instancia se pone en hibernación, se pierden los datos de todos los volúmenes del almacén de instancias.
- (instancias de Linux) No puede poner en hibernación una instancia de Linux que tenga más de 150 GiB de RAM.
- (instancias de Windows) No puede poner en hibernación una instancia de Windows que tenga más de 16 GiB de RAM.
- Mientras la instancia está hibernada, no puede modificarla, a diferencia de una instancia detenida que no está hibernada, en la que puede modificar ciertos atributos, como su tipo o tamaño.
- Si crea una instantánea o AMI desde una instancia que está hibernada o tiene habilitada la hibernación, es posible que no pueda conectarse a una nueva instancia que se lance desde la AMI o desde una AMI que se haya creado desde la instancia.
- (Solo instancias de spot) Si Amazon EC2 pone a hibernar su instancia de spot, solo Amazon EC2 podrá reanudarla. Si poner a hibernar su instancia de spot (hibernación iniciada por el usuario), puede reanudarla. Una instancia de spot en hibernación solo se puede reanudar si hay capacidad disponible y el precio de spot es menor o igual que el precio máximo especificado.
- No puede hibernar una instancia que esté en un grupo de Auto Scaling o esté siendo utilizada por Amazon ECS. Si la instancia está en un grupo de Auto Scaling e intenta que hiberne, el servicio Amazon EC2 Auto Scaling marca la instancia detenida como instancia en mal estado, y puede terminarla y iniciar una instancia de sustitución. Para obtener más información, consulte Comprobaciones de estado para instancias en un grupo de escalado automático en la Guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling.
- No puede hibernar una instancia que esté configurada para arrancar en modo UEFI con la opción Arranque seguro UEFI habilitada.
- Si hiberna una instancia que se lanzó en un Reserva de capacidad, el Reserva de capacidad no garantiza que la misma pueda reanudarse después de intentar iniciarla.
- No puede poner en hibernación una instancia que utilice un núcleo inferior a la versión 5.10 si está activado el modo estándar federal de procesamiento de información (FIPS).
- No se admite la hibernación de una instancia durante más de 60 días. Para mantener la instancia durante más de 60 días, debe iniciar la instancia hibernada, detener la instancia e iniciarla.
- Actualizamos constantemente nuestra plataforma con mejoras y parches de seguridad, que pueden entrar en conflicto con las instancias hibernadas existentes. Le informaremos acerca de las actualizaciones críticas que requieran un inicio de las instancias hibernadas, de manera

que podamos realizar un apagado o un reinicio para aplicar las actualizaciones y los parches de seguridad necesarios.

Consideraciones a la hora de hibernar una instancia de spot

- Si pone a hibernar su instancia de spot, puede reiniciarla siempre que haya capacidad disponible y el precio de spot sea menor o igual que el precio máximo especificado.
- Si Amazon EC2 pone a hibernar su instancia de spot:
  - Solo Amazon EC2 puede reanudar la instancia.
  - Amazon EC2 reanuda la instancia de spot en hibernación tan pronto como haya capacidad disponible con un precio de spot menor o igual que el precio máximo especificado.
  - Antes de que Amazon EC2 ponga a hibernar su instancia de spot, recibirá un aviso de interrupción dos minutos antes de que comience la hibernación.

  Para obtener más información, consulte Interrupciones de instancias de spot.

Requisitos previos para la hibernación de instancias de EC2

Puede habilitar el soporte de hibernación para una instancia bajo demanda o una instancia de spot al iniciarla. No se puede habilitar la hibernación en una instancia existente, independientemente de si está en ejecución o detenida. Para obtener más información, consulte Habilitación de la hibernación de una instancia.

Requisitos de hibernación de una instancia

- Regiones de AWS
- AMI
- Familias de instancias
- Tamaño de RAM de instancia
- Tipo de volumen raíz
- Tamaño del volumen raíz
- Cifrado de volumen raíz
- Tipo de volumen de EBS
- Solicitudes de instancia de spot

Regiones de AWS

Puede usar la hibernación con instancias en todas las Regiones de AWS.

AMI

Debe utilizar una AMI de HVM compatible con la hibernación. Las siguientes AMI admiten la hibernación:

AMI de Linux

AMI para tipos de instancias de Intel y AMD

- AMI de AL2023 iniciada el 20/09/2023 o posteriormente [1]
- AMI de Amazon Linux 2 iniciada el 29/08/2019 o posteriormente
- AMI de Amazon Linux 2018.03 lanzada el 16/11/2018 o posteriormente
- AMI de CentOS versión 8 [2] (la configuración adicional es obligatoria)
- AMI de Fedora versión 34 o posterior [2] (la configuración adicional es obligatoria)
- AMI de Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9 [2] (la configuración adicional es obligatoria)
- AMI de Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8 [2] (la configuración adicional es obligatoria)
- AMI de Ubuntu 22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish) iniciada con el número de serie 20230303 o uno posterior [3]
- AMI de Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa) iniciada con el número de serie 20210820 o posterior [3]
- AMI de Ubuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver) iniciada con el número de serie 20190722.1 o posterior [3] [5]
- AMI de Ubuntu 16.04 LTS (Xenial Xerus) [3] [4] [5] (la configuración adicional es obligatoria)

AMI para tipos de instancias de Graviton

- AMI de AL2023 (Arm de 64 bits), lanzada el 01 de julio de 2024 o posterior [1]
- AMI de Amazon Linux 2 (Arm de 64 bits) lanzada el 20 de junio de 2024 o posterior
- AMI de Ubuntu 22.04.2 LTS (Arm de 64 bits) (Jammy Jellyfish) lanzada con el número de serie 20240701 o uno posterior [3]
- AMI de Ubuntu 20.04 LTS (Arm de 64 bits) (Focal Fossa) lanzada con el número de serie 20240701 o posterior [3]

[1] Para la AMI mínima de AL2023, se requiere configuración adicional.

[2] Para CentOS, Fedora y Red Hat Enterprise Linux, solo se admite la hibernación en instancias basadas en Nitro.

[3] Recomendamos desactivar KASLR en instancias con Ubuntu 22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish), Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa), Ubuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver) y Ubuntu 16.04 LTS (Xenial Xerus). Para obtener más información, consulte Deshabilitación de KASLR en una instancia (solo Ubuntu).

[4] Para la AMI de Ubuntu 16.04 LTS (Xenial Xerus), la hibernación no se admite en los tipos de instancias `t3.nano`. No habrá ninguna revisión disponible porque Ubuntu (Xenial Xerus) finalizó el soporte en abril de 2021. Si desea utilizar los tipos de instancia `t3.nano`, le recomendamos que actualice a la AMI de Ubuntu 22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish), Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa) o la AMI de Ubuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver).

[5] La compatibilidad con Ubuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver) y Ubuntu 16.04 LTS (Xenial Xerus) ha llegado al final de su vida útil.

Para configurar su propia AMI para admitir la hibernación, consulte Configuración de una AMI de Linux para que admita la hibernación.

Se ofrecerá soporte para otras versiones de Ubuntu y otros sistemas operativos próximamente.

AMI de Windows

- AMI de Windows Server 2022 iniciada el 13/09/2023 o posteriormente
- AMI de Windows Server 2019 iniciada el 11/09/2019 o posteriormente
- AMI de Windows Server 2016 iniciada el 11/09/2019 o posteriormente
- AMI de Windows Server 2012 R2 iniciada el 11/09/2019 o posteriormente
- AMI de Windows Server 2012 iniciada el 11/09/2019 o posteriormente

Familias de instancias

Debe usar una familia de instancias que admita la hibernación. Sin embargo, no se admiten instancias bare metal.

- De uso general: M3, M4, M5, M5a, M5ad, M5d, M6a, M6g, M6gd, M6i, M6id, M6idn, M6in, M7a, M7g, M7gd, M7i, M7i-flex, M8a, M8azn, M8g, M8gb, M8gd, M8gn, M8i, M8i-flex, M8in, M8idn, M8ib, M8idb, M9g, M9gd, T2, T3, T3a, T4g
- Optimizadas para la computación: C3, C4, C5, C5d, C6a, C6g, C6gd, C6gn, C6i, C6id, C6in, C7a, C7g, C7gd, C7gn, C7i, C7i-flex, C8a, C8g, C8gb, C8gd, C8gn, C8i, C8i-flex, C8in, C8ib, C9g, C9gd
- Optimizadas para memoria: R3, R4, R5, R5a, R5ad, R5d, R6a, R6g, R6gd, R6idn, R6in, R7a, R7g, R7gd, R7i, R7iz, R8a, R8g, R8gb, R8gd, R8gn, R8i, R8i-flex, R8in, R8idn, R8ib, R8idb, R9g, R9gd, X2gd, X8aedz, X8i
- Optimizadas para almacenamiento: I3, I3en, I4g, I7i, I7ie, I8g, I8ge, Im4gn, Is4gen

Console

Para obtener los tipos de instancias que admiten la hibernación

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Instances Types (Tipos de instancia).
3. Agregue el filtro On-Demand Hibernation support = true.
4. (Opcional) Agregue filtros para ampliar el alcance de los tipos de instancias específicos que le interesen.

AWS CLI

Para obtener los tipos de instancias que admiten la hibernación

Utilice el comando describe-instance-types. Tenga en cuenta que los tipos de instancia disponibles varían según la región.

```
aws ec2 describe-instance-types \
    --filters Name=hibernation-supported,Values=true \
    --query "InstanceTypes[*].[InstanceType]" \
    --output text | sort
```

PowerShell

Para obtener los tipos de instancias que admiten la hibernación

Utilice el cmdlet Get-EC2InstanceType. Tenga en cuenta que los tipos de instancia disponibles varían según la región.

```
(Get-EC2InstanceType `
    -Filter @{Name="hibernation-supported"; Values="true"}).InstanceType | Sort-
Object
```

Tamaño de RAM de instancia

Instancias de Linux: deben ser inferiores a 150 GiB.

Instancias de Windows: deben tener un tamaño menor o igual a 16 GiB. Para hibernar una instancia T3 o T3a de Windows, recomendamos al menos 1 GiB de RAM.

Tipo de volumen raíz

El volumen raíz debe ser un volumen de EBS, no un volumen de almacén de instancias.

Tamaño del volumen raíz

El tamaño del volumen raíz debe ser lo suficientemente grande como para almacenar el contenido de la RAM y adaptarse al uso esperado, por ejemplo, del SO o de las aplicaciones. Si habilita la hibernación, se asigna espacio en el volumen raíz en el momento de la inicialización para almacenar la RAM.

Cifrado de volumen raíz

El volumen raíz debe estar cifrado para proteger el contenido confidencial que se encuentra en la memoria durante la hibernación. Puede habilitar la hibernación de una instancia a través de Amazon EC2 mediante la consola, AWS CLI o la API. Antes de que se lance la instancia, Amazon EC2 valida que el volumen raíz esté cifrado. Como el volumen raíz de EBS está cifrado, los datos de la RAM que se escriben en este durante la hibernación también están cifrados.

⚠ Solo la API de Amazon EC2 exige el cifrado en reposo para la hibernación.

Amazon EC2 valida los requisitos previos de hibernación, incluido el cifrado del volumen raíz, únicamente cuando la hibernación se inicia a través de Amazon EC2. Esto incluye la consola, la AWS CLI y la API.

Estas comprobaciones no se aplican si inicia la hibernación desde el sistema operativo invitado, por ejemplo, mediante la suspensión en disco de Linux o Windows. En ese caso, asegúrese de que el volumen raíz de EBS esté cifrado. El sistema operativo guarda el contenido de la memoria en este volumen antes de detener la instancia. Según el

modelo de responsabilidad compartida, usted es responsable de cifrar los datos en reposo correspondientes a las acciones que realice en el sistema operativo invitado. Para obtener más información, consulte Modelo de responsabilidad compartida y Protección de los datos en reposo en Pilar de seguridad del Well-Architected Framework de AWS.

Utilice una de las tres opciones siguientes para asegurarse de que el volumen raíz es un volumen de EBS cifrado:

- Cifrado de EBS de forma predeterminada: puede habilitar el cifrado de EBS de forma predeterminada para asegurarse de que se cifren todos los volúmenes de EBS nuevos creados en su cuenta de AWS. De esta forma, puede habilitar la hibernación en sus instancias sin especificar el intento de cifrado al iniciar la instancia. Para obtener más información, consulte Habilitación del cifrado de manera predeterminada.
- Cifrado de EBS de un “solo paso”: puede iniciar instancias de EC2 respaldadas por EBS cifradas a partir de una AMI sin cifrado y a la vez habilitar la hibernación. Para obtener más información, consulte Usar el cifrado con las AMI con respaldo de EBS.
- AMI cifrada: puede habilitar el cifrado de EBS con una AMI cifrada para iniciar su instancia. Si su AMI no tiene una instantánea raíz cifrada, puede copiarla a una nueva AMI y solicitar su cifrado. Para obtener más información, consulte Cifrar una imagen sin cifrar durante la copia y Copiar una AMI.

Tipo de volumen de EBS

Los volúmenes de EBS deben utilizar alguno de los siguientes tipos de volumen de EBS:

- SSD de uso general (`gp2` y `gp3`)
- SSD de IOPS provisionadas (`io1` y `io2`)

Si elige un tipo de volumen de SSD de IOPS provisionadas, debe aprovisionar el volumen de EBS con las IOPS adecuadas a fin de lograr un rendimiento óptimo para la hibernación. Para obtener más información, consulte Tipos de volúmenes de Amazon EBS en la Guía del usuario de Amazon EBS.

Solicitudes de instancia de spot

Para las instancias de spot, se aplican los siguientes requisitos:

- El tipo de solicitud de instancia de spot: debe ser `persistent`.

- No puede especificar un grupo de inicialización en la solicitud de instancia de spot.

Configuración de una AMI de Linux para que admita la hibernación

Las siguientes AMI de Linux admiten la hibernación de una instancia de Amazon EC2, siempre que complete los pasos de configuración adicionales descritos en esta sección.

Se requiere configuración adicional para:

- AMI mínima de AL2023 lanzada el 20/09/2023 o posteriormente.
- AMI mínima de Amazon Linux 2 iniciada el 29/08/2019 o posteriormente
- Amazon Linux 2 iniciado antes del 29/08/2019
- Amazon Linux lanzado antes del 16/11/2018
- CentOS, versión 8 o posterior
- Fedora, versión 34 o posterior
- Red Hat Enterprise Linux, versión 8 o 9
- Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa) iniciado antes del número de serie 20210820
- Ubuntu 18.04 (Bionic Beaver) iniciado con el número de serie 20190722.1
- Ubuntu 16.04 (Xenial Xerus)

Para las AMI de Linux y Windows que admiten la hibernación y para las que no se requiere ninguna configuración adicional, consulte AMI.

Para obtener más información, consulte Actualización de software en la instancia de Amazon Linux 2.

AMI mínima de AL2023 lanzada el 20/09/2023 o posteriormente.

Para configurar una AMI mínima de AL2023 lanzada el 20/09/2023 o posteriormente para admitir hibernación

1. Instale el paquete `ec2-hibinit-agent` de los repositorios.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install ec2-hibinit-agent
```

2. Reinicie el servicio .

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl start hibinit-agent
```

AMI mínima de Amazon Linux 2 iniciada el 29/08/2019 o posteriormente

Para configurar una AMI mínima de Amazon Linux 2 iniciada el 29/08/2019 o posteriormente a fin de que sea compatible con la hibernación

1. Instale el paquete `ec2-hibinit-agent` de los repositorios.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum install ec2-hibinit-agent
```

2. Reinicie el servicio .

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl start hibinit-agent
```

Amazon Linux 2 iniciado antes del 29/08/2019

Para configurar una AMI de Amazon Linux 2 iniciada antes del 29/08/2019 a fin de que sea compatible con la hibernación

1. Actualice el kernel a la versión `4.14.138-114.102` o posterior.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum update kernel
```

2. Instale el paquete `ec2-hibinit-agent` de los repositorios.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum install ec2-hibinit-agent
```

3. Reinicie la instancia.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

4. Confirme que la versión del kernel se ha actualizado a la versión `4.14.138-114.102` o posterior.

```
[ec2-user ~]$ uname -a
```

5. Detenga la instancia y cree una AMI. Para obtener más información, consulte Creación de una AMI basada en Amazon EBS.

Amazon Linux lanzado antes del 16/11/2018

Para configurar una AMI de Amazon Linux iniciada antes del 16/11/2018 a fin de que sea compatible con la hibernación

1. Actualice el kernel a la versión `4.14.77-70.59` o posterior.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum update kernel
```

2. Instale el paquete `ec2-hibinit-agent` de los repositorios.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum install ec2-hibinit-agent
```

3. Reinicie la instancia.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

4. Confirme que la versión del kernel se ha actualizado a la versión `4.14.77-70.59` o superior.

```
[ec2-user ~]$ uname -a
```

5. Detenga la instancia y cree una AMI. Para obtener más información, consulte Creación de una AMI basada en Amazon EBS.

CentOS, versión 8 o posterior

Para configurar una AMI de CentOS, versión 8 o posterior, a fin de que sea compatible con la hibernación

1. Actualice el kernel a la versión `4.18.0-305.7.1.el8_4.x86_64` o posterior.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum update kernel
```

2. Instale el repositorio Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL) de Fedora.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm
```

3. Instale el paquete `ec2-hibinit-agent` de los repositorios.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum install ec2-hibinit-agent
```

4. Habilite el agente de hibernación para que se inicie en el arranque.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl enable hibinit-agent.service
```

5. Reinicie la instancia.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

6. Confirme que la versión del kernel se ha actualizado a la versión `4.18.0-305.7.1.el8_4.x86_64` o posterior.

```
[ec2-user ~]$ uname -a
```

Fedora, versión 34 o posterior

Para configurar una AMI de Fedora, versión 34 o posterior, a fin de que sea compatible con la hibernación

1. Actualice el kernel a la versión `5.12.10-300.fc34.x86_64` o posterior.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum update kernel
```

2. Instale el paquete `ec2-hibinit-agent` de los repositorios.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install ec2-hibinit-agent
```

3. Habilite el agente de hibernación para que se inicie en el arranque.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl enable hibinit-agent.service
```

4. Reinicie la instancia.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

5. Confirme que la versión del kernel se ha actualizado a la versión `5.12.10-300.fc34.x86_64` o posterior.

```
[ec2-user ~]$ uname -a
```

Red Hat Enterprise Linux, versión 8 o 9

Para configurar una AMI de Red Hat Enterprise Linux 8 o 9 a fin de que sea compatible con la hibernación

1. Actualice el kernel a la versión `4.18.0-305.7.1.el8_4.x86_64` o posterior.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum update kernel
```

2. Instale el repositorio Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL) de Fedora.

   Versión 8 de RHEL:

```
[ec2-user ~]$ sudo yum install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm
```

   Versión 9 de RHEL:

```
[ec2-user ~]$ sudo yum install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-9.noarch.rpm
```

3. Instale el paquete `ec2-hibinit-agent` de los repositorios.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum install ec2-hibinit-agent
```

4. Habilite el agente de hibernación para que se inicie en el arranque.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl enable hibinit-agent.service
```

5. Reinicie la instancia.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

6. Confirme que la versión del kernel se ha actualizado a la versión `4.18.0-305.7.1.el8_4.x86_64` o posterior.

```
[ec2-user ~]$ uname -a
```

Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa) iniciado antes del número de serie 20210820

Para configurar una AMI de Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa) iniciada antes del número de serie 20210820 con objeto de que sea compatible con la hibernación

1. Actualice el kernel de linux-aws a `5.8.0-1038.40` o posterior y grub2 a `2.04-1ubuntu26.13` o posterior.

```
[ec2-user ~]$ sudo apt update
[ec2-user ~]$ sudo apt dist-upgrade
```

2. Reinicie la instancia.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

3. Confirme que la versión del kernel se ha actualizado a la versión `5.8.0-1038.40` o posterior.

```
[ec2-user ~]$ uname -a
```

4. Confirme que la versión de grub2 se ha actualizado a la versión `2.04-1ubuntu26.13` o posterior.

```
[ec2-user ~]$ dpkg --list | grep grub2-common
```

Ubuntu 18.04 (Bionic Beaver) iniciado con el número de serie 20190722.1

Para configurar una AMI de Ubuntu 18.04 LTS iniciada antes del número de serie 20190722.1 a fin de que sea compatible con la hibernación

1. Actualice el kernel a la versión `4.15.0-1044` o posterior.

```
[ec2-user ~]$ sudo apt update
[ec2-user ~]$ sudo apt dist-upgrade
```

2. Instale el paquete `ec2-hibinit-agent` de los repositorios.

```
[ec2-user ~]$ sudo apt install ec2-hibinit-agent
```

3. Reinicie la instancia.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

4. Confirme que la versión del kernel se ha actualizado a la versión `4.15.0-1044` o posterior.

```
[ec2-user ~]$ uname -a
```

Ubuntu 16.04 (Xenial Xerus)

Para configurar Ubuntu 16.04 LTS a fin de que sea compatible con la hibernación, debe instalar el paquete del kernel linux-aws-hwe, versión 4.15.0-1058-aws o posterior, y ec2-hibinit-agent.

> **Important**
>
> El paquete del kernel `linux-aws-hwe` es compatible con Canonical. El soporte estándar para Ubuntu 16.04 LTS finalizó en abril de 2021 y el paquete ya no recibe actualizaciones periódicas. Sin embargo, recibirá actualizaciones de seguridad adicionales hasta que finalice el soporte de mantenimiento de seguridad extendido en 2024. Para obtener más información, consulte Amazon EC2 Hibernation for Ubuntu 16.04 LTS now available en el blog de Canonical Ubuntu.
> Le recomendamos que actualice a la AMI de Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa) o la AMI de Ubuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver).

Para configurar una AMI Ubuntu 16.04 LTS para que admita la hibernación

1. Actualice el kernel a la versión `4.15.0-1058-aws` o posterior.

```
[ec2-user ~]$ sudo apt update
[ec2-user ~]$ sudo apt install linux-aws-hwe
```

2. Instale el paquete `ec2-hibinit-agent` de los repositorios.

```
[ec2-user ~]$ sudo apt install ec2-hibinit-agent
```

3. Reinicie la instancia.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

4. Confirme que la versión del kernel se ha actualizado a la versión `4.15.0-1058-aws` o posterior.

```
[ec2-user ~]$ uname -a
```

Habilitación de la hibernación para una instancia de Amazon EC2

A fin de hibernar una instancia, primero debe habilitarla para la hibernación al iniciar la instancia.

> **Important**
>
> No puede habilitar o deshabilitar la hibernación para una instancia después de iniciarla.

Tareas

- Habilitación de la hibernación de instancias bajo demanda
- Habilitación de la hibernación de instancias de spot
- Comprobación de si una instancia está habilitada para la hibernación

Habilitación de la hibernación de instancias bajo demanda

Puede habilitar la hibernación para las instancias bajo demanda.

Console

Habilitación de la hibernación de una instancia bajo demanda

1. Siga el procedimiento para iniciar una instancia, pero no la lance hasta que haya completado los siguientes pasos para habilitar la hibernación.

2. Para habilitar la hibernación, configure los siguientes campos en el asistente de inicialización de instancias:

   a. En Application and OS Images (Imagen de máquina de Amazon) (Imágenes de aplicaciones y sistema operativo [Imagen de máquina de Amazon]), seleccione una AMI que admita la hibernación. Para obtener más información, consulte AMI.

   b. En Tipo de instancia, elija un tipo de instancia admitido. Para obtener más información, consulte Familias de instancias.

   c. En Configure storage (Configurar almacenamiento), elija Advanced (Avanzado) a la derecha y especifique la siguiente información para el volumen raíz:

      - En Tamaño (GiB), especifique el tamaño del volumen raíz de EBS. El volumen debe ser lo suficientemente grande como para almacenar el contenido de la RAM y adaptarse al uso esperado.
      - En Volume Type (Tipo de volumen), seleccione un tipo de volumen de EBS admitido: SSD de uso general (`gp2` y `gp3`) o SSD de IOPS aprovisionadas (`io1` y `io2`).
      - En Encrypted (Cifrado), elija Yes (Sí). Si habilitó el cifrado de forma predeterminada en esta región de AWS, la opción Yes (Sí) estará seleccionada.
      - En KMS key (Clave de KMS), seleccione la clave de cifrado del volumen. Si ha habilitado el cifrado de forma predeterminada en esta región de AWS, se selecciona la clave de cifrado predeterminada.

      Para obtener más información acerca de los requisitos previos del volumen raíz, consulte Requisitos previos para la hibernación de instancias de EC2.

   d. Expanda Advanced details (Detalles avanzados) y, para Stop - Hibernate behavior (Detener: comportamiento de hibernación), elija Enable (Habilitar).

3. En el panel Summary (Resumen), revise la configuración de la instancia y, a continuación, elija Launch instance (iniciar instancia). Para obtener más información, consulte Inicialización de una instancia de EC2 mediante el asistente de inicialización de instancias de la consola.

AWS CLI

Habilitación de la hibernación de una instancia bajo demanda

Utilice el comando run-instances para iniciar una instancia. Especifique los parámetros del volumen raíz de EBS mediante el parámetro `--block-device-mappings file://`

`mapping.json` y habilite la hibernación mediante el parámetro `--hibernation-options Configured=true`.

```
aws ec2 run-instances \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --instance-type m5.large \
    --block-device-mappings file://mapping.json \
    --hibernation-options Configured=true \
    --count 1 \
    --key-name MyKeyPair
```

En `mapping.json`, especifique lo siguiente.

```
[
    {
        "DeviceName": "/dev/xvda",
        "Ebs": {
            "VolumeSize": 30,
            "VolumeType": "gp2",
            "Encrypted": true
        }
    }
]
```

El valor de `DeviceName` debe coincidir con el nombre del dispositivo raíz que está asociado a la AMI. Para buscar el nombre del dispositivo raíz, utilice el comando describe-images.

```
aws ec2 describe-images --image-id ami-0abcdef1234567890
```

Si ha habilitado el cifrado de forma predeterminada en esta región de AWS, puede omitir `"Encrypted": true`.

PowerShell

Habilitación de la hibernación de una instancia bajo demanda

Utilice el comando New-EC2Instance para iniciar una instancia. Especifique el volumen raíz de EBS definiendo primero la asignación de dispositivos de bloque y, a continuación, agregándola al comando mediante el parámetro `-BlockDeviceMappings`. Habilite la hibernación con el parámetro `-HibernationOptions_Configured $true`.

```
$ebs_encrypt = New-Object Amazon.EC2.Model.BlockDeviceMapping
$ebs_encrypt.DeviceName = "/dev/xvda"
$ebs_encrypt.Ebs = New-Object Amazon.EC2.Model.EbsBlockDevice
$ebs_encrypt.Ebs.VolumeSize = 30
$ebs_encrypt.Ebs.VolumeType = "gp2"
$ebs_encrypt.Ebs.Encrypted = $true

New-EC2Instance `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -InstanceType m5.large `
    -BlockDeviceMappings $ebs_encrypt `
    -HibernationOptions_Configured $true `
    -MinCount 1 `
    -MaxCount 1 `
    -KeyName MyKeyPair
```

El valor de `DeviceName` debe coincidir con el nombre del dispositivo raíz asociado a la AMI. Para buscar el nombre del dispositivo raíz, utilice el comando Get-EC2Image.

```
Get-EC2Image -ImageId ami-0abcdef1234567890
```

Si ha habilitado el cifrado de forma predeterminada en esta región de AWS, puede omitir `Encrypted = $true` de la asignación de dispositivos de bloque.

Habilitación de la hibernación de instancias de spot

Puede habilitar la hibernación para las instancias de spot. Para obtener más información sobre la hibernación de una instancia de spot interrumpida, consulte Interrupciones de instancias de spot.

Console

Habilitación de la hibernación de una instancia de spot

1. Siga el procedimiento para solicitar una instancia de spot con el asistente de inicialización de instancias, pero no la lance hasta que haya completado los siguientes pasos para habilitar la hibernación.
2. Para habilitar la hibernación, configure los siguientes campos en el asistente de inicialización de instancias:

a. En Application and OS Images (Imagen de máquina de Amazon) (Imágenes de aplicaciones y sistema operativo [Imagen de máquina de Amazon]), seleccione una AMI que admita la hibernación. Para obtener más información, consulte AMI.

b. En Tipo de instancia, elija un tipo de instancia admitido. Para obtener más información, consulte Familias de instancias.

c. En Configure storage (Configurar almacenamiento), elija Advanced (Avanzado) a la derecha y especifique la siguiente información para el volumen raíz:

- En Tamaño (GiB), especifique el tamaño del volumen raíz de EBS. El volumen debe ser lo suficientemente grande como para almacenar el contenido de la RAM y adaptarse al uso esperado.
- En Volume Type (Tipo de volumen), seleccione un tipo de volumen de EBS admitido: SSD de uso general (`gp2` y `gp3`) o SSD de IOPS aprovisionadas (`io1` y `io2`).
- En Encrypted (Cifrado), elija Yes (Sí). Si habilitó el cifrado de forma predeterminada en esta región de AWS, la opción Yes (Sí) estará seleccionada.
- En KMS key (Clave de KMS), seleccione la clave de cifrado del volumen. Si ha habilitado el cifrado de forma predeterminada en esta región de AWS, se selecciona la clave de cifrado predeterminada.

Para obtener más información acerca de los requisitos previos del volumen raíz, consulte Requisitos previos para la hibernación de instancias de EC2.

d. Amplíe Detalles avanzados y, además de los campos para configurar una instancia de spot, haga lo siguiente:

i. En Tipo de solicitud, elija Persistente.

ii. En Comportamiento de interrupción, seleccione Hibernar. Como alternativa, en Detener: comportamiento de hibernación, seleccione Habilitar. Ambos campos habilitan la hibernación en su instancia de spot. Solo necesita configurar uno de ellos.

3. En el panel Summary (Resumen), revise la configuración de la instancia y, a continuación, elija Launch instance (iniciar instancia). Para obtener más información, consulte Inicialización de una instancia de EC2 mediante el asistente de inicialización de instancias de la consola.

AWS CLI

Habilitación de la hibernación de una instancia de spot

Utilice el comando run-instances para solicitar una instancia de spot. Especifique los parámetros del volumen raíz de EBS mediante el parámetro `--block-device-mappings file://mapping.json` y habilite la hibernación mediante el parámetro `--hibernation-options Configured=true`. El tipo de solicitud de spot (`SpotInstanceType`) debe ser `persistent`.

```
aws ec2 run-instances \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --instance-type c4.xlarge \
    --block-device-mappings file://mapping.json \
    --hibernation-options Configured=true \
    --count 1 \
    --key-name MyKeyPair
    --instance-market-options
        {
           "MarketType":"spot",
           "SpotOptions":{
              "MaxPrice":"1",
              "SpotInstanceType":"persistent"
            }
        }
```

Especifique los parámetros del volumen raíz de EBS en `mapping.json` de la siguiente manera.

```
[
    {
        "DeviceName": "/dev/xvda",
        "Ebs": {
            "VolumeSize": 30,
            "VolumeType": "gp2",
            "Encrypted": true
        }
    }
]
```

El valor de `DeviceName` debe coincidir con el nombre del dispositivo raíz que está asociado a la AMI. Para buscar el nombre del dispositivo raíz, utilice el comando describe-images.

```
aws ec2 describe-images --image-id ami-0abcdef1234567890
```

Si ha habilitado el cifrado de forma predeterminada en esta región de AWS, puede omitir `"Encrypted": true`.

PowerShell

Habilitación de la hibernación de una instancia de spot

Utilice el comando New-EC2Instance para solicitar una instancia de spot. Especifique el volumen raíz de EBS definiendo primero la asignación de dispositivos de bloque y, a continuación, agregándola al comando mediante el parámetro `-BlockDeviceMappings`. Habilite la hibernación con el parámetro `-HibernationOptions_Configured $true`.

```
$ebs_encrypt = New-Object Amazon.EC2.Model.BlockDeviceMapping
$ebs_encrypt.DeviceName = "/dev/xvda"
$ebs_encrypt.Ebs = New-Object Amazon.EC2.Model.EbsBlockDevice
$ebs_encrypt.Ebs.VolumeSize = 30
$ebs_encrypt.Ebs.VolumeType = "gp2"
$ebs_encrypt.Ebs.Encrypted = $true

New-EC2Instance `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -InstanceType m5.large `
    -BlockDeviceMappings $ebs_encrypt `
    -HibernationOptions_Configured $true `
    -MinCount 1 `
    -MaxCount 1 `
    -KeyName MyKeyPair `
    -InstanceMarketOption @(
        MarketType = spot;
        SpotOptions @{
        MaxPrice = 1;
        SpotInstanceType = persistent}
    )
```

El valor de `DeviceName` debe coincidir con el nombre del dispositivo raíz asociado a la AMI. Para buscar el nombre del dispositivo raíz, utilice el comando Get-EC2Image.

```
Get-EC2Image -ImageId ami-0abcdef1234567890
```

Si ha habilitado el cifrado de forma predeterminada en esta región de AWS, puede omitir `Encrypted = $true` de la asignación de dispositivos de bloque.

Comprobación de si una instancia está habilitada para la hibernación

Puede verificar si una instancia está habilitada para la hibernación.

Console

Comprobación de si la instancia está habilitada para la hibernación

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancia[s]).
3. Seleccione la instancia y en la pestaña Details (Detalles), en la sección Instance details (Detalles de instancia), inspeccione Stop-hibernate behavior (Comportamiento de detención de hibernación). Enabled (Habilitado) indica que la instancia está habilitada para la hibernación.

AWS CLI

Comprobación de si la instancia está habilitada para la hibernación

Utilice el comando describe-instances y especifique el parámetro `--filters "Name=hibernation-options.configured,Values=true"` para filtrar instancias que están habilitadas para la hibernación.

```
aws ec2 describe-instances \
    --filters "Name=hibernation-options.configured,Values=true"
```

El siguiente campo del resultado indica que la instancia está habilitada para la hibernación.

```
"HibernationOptions": {
    "Configured": true
}
```

PowerShell

Comprobación de si la instancia está habilitada para la hibernación

Utilice el cmdlet Get-EC2Instance y filtre las instancias habilitadas para la hibernación.

```
(Get-EC2Instance `
    -Filter @{Name="hibernation-options.configured"; Values="true"}).Instances
```

Deshabilitación de KASLR en una instancia (solo Ubuntu)

Para ejecutar la hibernación en una instancia recién iniciada con Ubuntu 16.04 LTS (Xenial Xerus), Ubuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver) iniciada con el número de serie 20190722.1 o posterior, o Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa) iniciada con el número de serie 20210820 o posterior, le recomendamos que deshabilite KASLR (Kernel Address Space Layout Randomization). En Ubuntu 16.04 LTS, Ubuntu 18.04 LTS o Ubuntu 20.04 LTS, KASLR está habilitado de forma predeterminada.

KASLR es una característica de seguridad de kernel de Linux estándar que contribuye a mitigar la exposición y ramificaciones de vulnerabilidades de acceso a memoria aún no detectadas aleatorizando el valor de dirección base del kernel. Con KASLR habilitado, existe la posibilidad de que la instancia no se pueda reanudar si se ha hibernado.

Para obtener más información sobre KASLR, consulte Características de Ubuntu.

Para deshabilitar KASLR en una instancia iniciada con Ubuntu

1. Conéctese a la instancia mediante SSH. Para obtener más información, consulte Conexión a la instancia de Linux con SSH.
2. Abra el archivo `/etc/default/grub.d/50-cloudimg-settings.cfg` con el editor que prefiera. Edite la línea `GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT` para adjuntar la opción `nokaslr` a su extremo, tal como se muestra en el ejemplo siguiente.

   ```
   GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="console=tty1 console=ttyS0
    nvme_core.io_timeout=4294967295 nokaslr"
   ```
3. Guarde el archivo y salga del editor.
4. Ejecute el siguiente comando para volver a compilar la configuración de grub.

   ```
   sudo update-grub
   ```
5. Reinicie la instancia.

   ```
   sudo reboot
   ```
6. Ejecute el siguiente comando para confirmar que `nokaslr` se ha agregado.

   ```
   cat /proc/cmdline
   ```

   La salida del comando debería incluir la opción `nokaslr`.

Hibernación de una instancia de Amazon EC2

Puede iniciar la hibernación en una instancia bajo demanda o en una instancia de spot si la instancia es una instancia respaldada por EBS, está habilitada para la hibernación y cumple los requisitos previos de hibernación. Si una instancia no se puede hibernar correctamente, se produce un apagado normal.

Console

Habilitación de una instancia

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione una instancia y elija Instance State (Estado de la instancia) y después Hibernate instance (Hibernar instancia). Si la opción Hibernate instance (Hibernar instancia) está desactivada, la instancia ya está hibernada o detenida, o no se puede hibernar. Para obtener más información, consulte Requisitos previos para la hibernación de instancias de EC2.
4. Cuando le pidan confirmación, elija Hibernate (Hibernar). Puede que transcurran unos minutos hasta que la instancia se hiberne. El estado de la instancia primero cambia a Stopping (Deteniéndose) y, luego, cambia a Stopped (Detenida) cuando la instancia ha hibernado.

AWS CLI

Habilitación de una instancia

Use el comando stop-instances y especifique el parámetro `--hibernate`.

```
aws ec2 stop-instances \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0 \
    --hibernate
```

PowerShell

Habilitación de una instancia

Utilice el cmdlet Stop-EC2Instance.

```
Stop-EC2Instance `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
```

```
    -Hibernate $true
```

Puede verificar si se inició la hibernación en una instancia.

Console

Comprobación de si la hibernación se inició en una instancia

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione la instancia y, en la pestaña Detalles, en la sección Detalles de la instancia, compruebe el valor de Mensaje de transición de estado.

   El mensaje Client.UserInitiatedHibernate: hibernación iniciada por el usuario indica que inició la hibernación en la instancia bajo demanda o en la instancia de spot.

AWS CLI

Comprobación de si la hibernación se inició en una instancia

Utilice el comando describe-instances y especifique el filtro `state-reason-code` para ver instancias en las que se ha iniciado la hibernación.

```
aws ec2 describe-instances \
    --filters "Name=state-reason-code,Values=Client.UserInitiatedHibernate"
```

El siguiente campo de la salida indica que la hibernación se inició en la instancia bajo demanda o en la instancia de spot.

```
"StateReason": {
    "Code": "Client.UserInitiatedHibernate"
}
```

PowerShell

Comprobación de si la hibernación se inició en una instancia

Utilice el cmdlet Get-EC2Instance y especifique el filtro `state-reason-code` para ver instancias en las que se ha iniciado la hibernación.

```
Get-EC2Instance `
    -Filter @{Name="state-reason-code";Value="Client.UserInitiatedHibernate"}
```

Inicio de una instancia hibernada de Amazon EC2

Inicie una instancia hibernada iniciándola de la misma forma que iniciaría una instancia detenida.

En el caso de las instancias de spot, si Amazon EC2 ha puesto en hibernación la instancia, solo Amazon EC2 podrá reanudarla. Solo puede reanudar una instancia de spot en hibernación si usted la ha puesto en dicho estado. Las instancias de spot solo se pueden reanudar si hay capacidad disponible y el precio de spot es menor o igual que el precio máximo especificado.

Console

Reinicio de una instancia hibernada

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione una instancia que esté en hibernación y elija Instance State (Estado de la instancia) y Start instance (Iniciar instancia). Puede que transcurran unos minutos hasta que la instancia pase al estado `running`. Durante este tiempo, las comprobaciones de estado de la instancia muestran la instancia en un estado erróneo hasta que esta se inicie.

AWS CLI

Reinicio de una instancia hibernada

Utilice el comando start-instances.

```
aws ec2 start-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0
```

PowerShell

Reinicio de una instancia hibernada

Utilice el cmdlet Start-EC2Instance.

```
Start-EC2Instance -InstanceId i-1234567890abcdef0
```

Solución de problemas de hibernación de la instancia de Amazon EC2

Utilice esta información como ayuda para diagnosticar y solucionar problemas que pueda encontrar al hibernar una instancia.

Problemas de hibernación

- No se puede hibernar de inmediato después de un inicialización
- La transición tarda demasiado de stopping a stopped, y el estado de la memoria no se reinicia después del inicio
- Instancia bloqueada en el estado stopping
- No se puede iniciar la instancia de spot inmediatamente después de la hibernación
- Error al reanudar instancias de spot

No se puede hibernar de inmediato después de un inicialización

Si intenta hibernar una instancia demasiado rápido después de haberla iniciado, recibirá un error.

Debe esperar al menos dos minutos para las instancias de Linux y unos cinco minutos para las de Windows después de la inicialización para poder hibernar.

La transición tarda demasiado de stopping a stopped, y el estado de la memoria no se reinicia después del inicio

Si su instancia de hibernación tarda mucho en realizar la transición del estado `stopping` a `stopped` y si el estado de la memoria no se restablece después del inicio, esto podría indicar que la hibernación no se configuró correctamente.

instancias de Linux

Compruebe el registro del sistema de la instancia y busque mensajes que estén relacionados con la hibernación. Para obtener acceso al registro del sistema, conéctese a la instancia o utilice el comando get-console-output. Busque líneas de registro desde `hibinit-agent`. Si las líneas de registro indican un error o faltan, es probable que se haya producido un error al configurar la hibernación en el momento de la inicialización.

Por ejemplo, el siguiente mensaje indica que el volumen raíz de la instancia no es lo suficientemente grande: `hibinit-agent: Insufficient disk space. Cannot create setup for hibernation. Please allocate a larger root device.`

Si la última línea de registro de `hibinit-agent` es `hibinit-agent: Running: swapoff / swap`, la hibernación se ha configurado correctamente.

Si no ve los registros de estos procesos, es posible que su AMI no admita la hibernación. Para obtener información acerca de las AMI soportadas, consulte Requisitos previos para la hibernación de instancias de EC2. Si utilizó su propia AMI de Linux, asegúrese de que haya seguido las instrucciones para Configuración de una AMI de Linux para que admita la hibernación.

Windows Server 2016 y versiones posteriores

Compruebe el registro de la inicialización de EC2 y busque mensajes que estén relacionados con la hibernación. Para acceder al registro de la inicialización de EC2, conéctese a la instancia y abra el archivo `C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Log\Ec2Launch.log` en un editor de texto. Si utiliza EC2Launch v2, abra `C:\ProgramData\Amazon\EC2Launch\log\agent.log`.

> **Note**
>
> De manera predeterminada, Windows oculta los archivos y las carpetas en `C:\ProgramData`. Para ver los directorios y los archivos de inicialización de EC2, escriba la ruta de acceso en Windows Explorer o cambie las propiedades de carpeta para ver los archivos y carpetas ocultos.

Busque las líneas de registro de la hibernación. Si las líneas de registro indican un error o faltan, es probable que se haya producido un error al configurar la hibernación en el momento de la inicialización.

Por ejemplo, el siguiente mensaje indica que no se pudo configurar la hibernación: `Message: Failed to enable hibernation.` Si el mensaje de error incluye valores ASCII decimales, puede convertirlos en texto sin formato para leer el mensaje completo.

Si la línea de registro contiene `HibernationEnabled: true`, la hibernación se ha configurado correctamente.

Windows Server 2012 R2 y versiones anteriores

Compruebe el registro de configuración de EC2 y busque mensajes que estén relacionados con la hibernación. Para acceder al registro de configuración de EC2, conéctese a la instancia y abra el archivo `C:\Program Files\Amazon\Ec2ConfigService\Logs\Ec2ConfigLog.txt` en un

editor de texto. Busque líneas de registro para `SetHibernateOnSleep`. Si las líneas de registro indican un error o faltan, es probable que se haya producido un error al configurar la hibernación en el momento de la inicialización.

Por ejemplo, el siguiente mensaje indica que el volumen raíz de la instancia no es lo suficientemente grande: `SetHibernateOnSleep: Failed to enable hibernation: Hibernation failed with the following error: There is not enough space on the disk.`

Si la línea de registro es `SetHibernateOnSleep: HibernationEnabled: true`, la hibernación se ha configurado correctamente.

Tamaño de las instancias de Windows

Si utiliza una instancia T3 o T3a de Windows con menos de 1 GiB de RAM, intente aumentar el tamaño de la instancia a una que tenga al menos 1 GiB de RAM.

Instancia bloqueada en el estado stopping

Si hibernó su instancia y aparece bloqueada en el estado `stopping`, puede forzar la detención. Para obtener más información, consulte Solución de problemas de detención de instancia de Amazon EC2.

No se puede iniciar la instancia de spot inmediatamente después de la hibernación

Si intenta iniciar una instancia de spot en los dos minutos siguientes a su hibernación, es posible que aparezca el siguiente error:

`You failed to start the Spot Instance because the associated Spot Instance request is not in an appropriate state to support start.`

Espere unos dos minutos para las instancias de Linux y unos cinco minutos para las de Windows y, a continuación, vuelva a intentar iniciar la instancia.

Error al reanudar instancias de spot

Si su instancia de spot se hibernó correctamente pero no se pudo reanudar y, en cambio, se reinició (un reinicio nuevo en el que no se conserva el estado de hibernación), es posible que los datos del usuario contengan el siguiente script:

```
/usr/bin/enable-ec2-spot-hibernation
```

Elimine este script del campo Datos de usuario de la plantilla de inicialización y, a continuación, solicite una nueva instancia de spot.

Tenga en cuenta que, aunque la instancia no se pueda reanudar, si no se conserva el estado de hibernación, la instancia se puede iniciar de la misma manera que si se iniciara desde el estado `stopped`.

Reiniciar una instancia de Amazon EC2

Un reinicio de instancia es equivalente a un reinicio del sistema operativo. En la mayoría de los casos, solo necesita unos minutos para reiniciar su instancia.

Cuando reinicia una instancia, conserva lo siguiente:

- Nombre de DNS público (IPv4)
- Dirección IPv4 privada
- Dirección IPv4 pública
- Dirección IPv6 (si corresponde)
- Cualquier dato de los volúmenes de su almacén de instancias

El reinicio de una instancia no inicia un nuevo periodo de facturación de instancia, a diferencia de la detención e inicio de una instancia (que inicia un nuevo período de facturación con un cargo mínimo de un minuto).

El reinicio de una instancia puede iniciarlo el usuario (reiniciando la instancia manualmente) o iniciarlo AWS (para la recuperación automática de la instancia o en respuesta a un evento de reinicio programado para el mantenimiento necesario, por ejemplo, para aplicar actualizaciones que requieran un reinicio).

En el caso de los reinicios iniciados por el usuario, le recomendamos que utilice la consola de Amazon EC2, la CLI o la API en lugar de ejecutar el comando de reinicio del sistema operativo desde la instancia. Al utilizar Amazon EC2, si la instancia no se cierra correctamente en unos minutos, Amazon EC2 realiza un reinicio forzado. Además, AWS CloudTrail crea un registro de API del momento en que se reinició la instancia.

En este tema se describe cómo realizar un reinicio iniciado por el usuario. Para obtener información sobre los reinicios realizados por AWS, consulte Recuperación automática de instancia y Administración de instancias de Amazon EC2 programadas para reiniciarse.

> **Important**
>
> Si la instancia está instalando actualizaciones, se recomienda no reiniciarla ni apagarla mediante la consola de Amazon EC2 ni la línea de comandos hasta que se completen todas las instalaciones. Cuando se usa la consola de Amazon EC2 o la línea de comando para reiniciar o apagar una instancia, existe el riesgo de que se lleve a cabo un reinicio en frío de la instancia. Un reinicio en frío mientras se están instalando actualizaciones podría dejar la instancia en un estado inestable.

Console

Reinicio de una instancia

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione la instancia y elija Instance state (Estado de instancia) y Reboot instance (Reiniciar instancia).
4. Cuando se le indique que confirme, elija Reboot (Reiniciar).

   La instancia permanece en el estado de `running`.

AWS CLI

Reinicio de una instancia

Utilice el comando reboot-instances.

```
aws ec2 reboot-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0
```

PowerShell

Reinicio de una instancia

Utilice el cmdlet Restart-EC2Instance.

```
Restart-EC2Instance -InstanceId i-1234567890abcdef0
```

Para ejecutar un experimento controlado de inserción de errores

Puede usar AWS Fault Injection Service para probar cómo responde la aplicación cuando la instancia se reinicia. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de AWS Fault Injection Service.

Terminación de las instancias de Amazon EC2

> **Warning**
>
> La terminación de una instancia es permanente e irreversible.
> Después de terminar una instancia, ya no podrá conectarse a esta ni recuperarla. Todos los volúmenes de Amazon EBS asociados que estén configurados para eliminarse en la terminación también se eliminan de manera permanente y no se pueden recuperar. Todos los datos almacenados en volúmenes de almacén de instancias se perderán de forma permanente. Para obtener más información, consulte Cómo funciona la terminación de instancias.
> Antes de terminar una instancia, asegúrese de haber realizado una copia de seguridad en un almacenamiento persistente de todos los datos que necesite retener después de la terminación.

Puede eliminar la instancia cuando ya no la necesite. Esto se denomina terminar la instancia. En cuanto el estado de una instancia cambia a `shutting-down` o `terminated`, dejará de incurrir en gastos por ella.

Una vez se ha terminado la instancia, no es posible conectarse a ella ni iniciarla. No obstante, puede inicializar nuevas instancias utilizando la misma AMI.

Si prefiere detener o poner a hibernar su instancia, consulte Detención e iniciación de una instancia de Amazon EC2 o Hibernación de la instancia de Amazon EC2. Para obtener más información, consulte Diferencias entre los estados de las instancias.

Contenido


- Cómo funciona la terminación de instancias
- Métodos para terminar una instancia
- Cómo terminar una instancia con un apagado controlado del sistema operativo

- Cómo terminar una instancia y omitir el apagado controlado del sistema operativo
- Solucionar problemas de terminación de instancias
- Cambiar la protección de terminación de instancias
- Cambiar el comportamiento de apagado iniciado por la instancia
- Conservación de los datos cuando se termina una instancia

Cómo funciona la terminación de instancias

Cuando se termina una instancia, los cambios se registran en el nivel de sistema operativo (SO) de la instancia, algunos recursos se pierden y otros persisten.

En el siguiente diagrama se muestra lo que se pierde y lo que persiste cuando se termina una instancia de Amazon EC2. Cuando una instancia termina, los datos de cualquier volumen de almacén de instancias y los datos almacenados en la RAM de instancias se borran. Cualquier dirección IP elástica asociada a la instancia se desvincula. En el caso de los volúmenes raíz y los volúmenes de datos de Amazon EBS, el resultado depende de la configuración Eliminar al terminar de cada volumen.



Consideraciones

- Persistencia de datos
  - Volúmenes de almacén de instancias: todos los datos se eliminan de forma permanente cuando se termina la instancia.
  - Volumen raíz de EBS:
    - Cuando se adjunta en la inicialización, se elimina de forma predeterminada cuando se termina la instancia.
    - Cuando se adjunta después de la inicialización, persiste de forma predeterminada cuando la instancia termina.
  - Volúmenes de datos EBS:
    - Cuando se adjunta en el momento de la inicialización mediante la consola: persiste de forma predeterminada cuando la instancia termina.
    - Cuando se adjunta en el momento de la inicialización mediante la CLI: se elimina de forma predeterminada cuando la instancia termina.
    - Cuando se adjunta después de la inicialización mediante la consola o la CLI: persiste de forma predeterminada cuando la instancia termina.

    > **Note**
    >
    > Los volúmenes que no se eliminen tras la terminación de la instancia seguirán incurriendo en cargos. Puede cambiar la configuración para que un volumen se elimine o persista al terminar la instancia. Para obtener más información, consulte Conservación de los datos cuando se termina una instancia.

- Protección contra la terminación accidental
  - Para evitar que alguien termine una instancia accidentalmente, active la protección de terminación.
  - Para controlar si una instancia se detiene o termina cuando comienza el cierre desde la instancia, cambie el comportamiento del cierre iniciado por la instancia.
- Scripts de apagado: si ejecuta un script en la terminación de la instancia, podría producirse una terminación anormal porque no hay forma de asegurarse de que se ejecuten los scripts de apagado. Amazon EC2 intenta apagar una instancia de forma limpia y ejecutar los scripts de apagado del sistema; sin embargo, algunos eventos (como error de hardware) pueden impedir que se ejecuten estos scripts de apagado del sistema.

- Instancias bare metal: las instancias bare metal x86 no admiten el apagado cooperativo.

Qué ocurre cuando se termina una instancia

Cambios registrados a nivel de SO

- La solicitud de la API envía un evento de pulsación de botón al invitado.
- Hay varios servicios del sistema que se detienen como resultado del evento de pulsación del botón. El apagado correcto del sistema lo proporcionan systemd (Linux) o el proceso del sistema (Windows). El apagado estable se activa desde el hipervisor a través del evento de pulsación del botón de apagado de ACPI.
- Se inicia el apagado de ACPI.
- La instancia se apaga después de que se termina el proceso de apagado estable. El tiempo de apagado del SO no puede configurarse. La instancia permanecerá visible en la consola durante un breve periodo y, a continuación, la entrada se eliminará automáticamente.

Recursos perdidos

- Datos almacenados en los volúmenes del almacén de instancias.
- Volumen raíz de EBS si el atributo `DeleteOnTermination` está establecido en `true`.
- Volúmenes de datos de EBS (adjuntos en el momento de la inicialización o después) si el atributo `DeleteOnTermination` está establecido en `true`.

Recursos que persisten

- Volumen raíz de EBS si el atributo `DeleteOnTermination` está establecido en `false`.
- Volúmenes de datos de EBS (adjuntos en el momento de la inicialización o después) si el atributo `DeleteOnTermination` está establecido en `false`.

Respuesta de la aplicación de prueba a la terminación de la instancia

Puede usar AWS Fault Injection Service para probar cómo responde la aplicación cuando la instancia se termina. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de AWS Fault Injection Service.

Métodos para terminar una instancia

> **Warning**
>
> La terminación de una instancia es permanente e irreversible.
> Después de terminar una instancia, ya no podrá conectarse a esta ni recuperarla. Todos los volúmenes de Amazon EBS asociados que estén configurados para eliminarse en la terminación también se eliminan de manera permanente y no se pueden recuperar. Todos los datos almacenados en volúmenes de almacén de instancias se perderán de forma permanente. Para obtener más información, consulte Cómo funciona la terminación de instancias.
> Antes de terminar una instancia, asegúrese de haber realizado una copia de seguridad en un almacenamiento persistente de todos los datos que necesite retener después de la terminación.

Hay cuatro métodos para terminar una instancia por iniciativa del usuario: la terminación predeterminada, la terminación que omite el apagado del sistema operativo, la terminación forzada y la terminación forzada que omite el apagado del sistema operativo. La siguiente tabla compara las diferencias clave entre los métodos de terminación:

> **Note**
>
> No se puede finalizar una instancia si está activada la protección contra cancelación. Para obtener más información, consulte Cómo cambiar la protección contra terminación de instancias.

Método de combinación	Propósito clave	Caso de uso	Command de la CLI
Terminación predeterminada	Apagado normal de la instancia con intento de apagado controlado del sistema operativo.	Terminación típica de la instancia.	`aws ec2 terminate-instances \`

Método de combinación	Propósito clave	Caso de uso	Command de la CLI
			`--instance-id i-1234567890abcdef0`
Terminación que omite el apagado del sistema operativo	Omite el apagado controlado del sistema operativo al terminar una instancia.	Cuando se requiere omitir el apagado controlado del sistema operativo.	`aws ec2 terminate-instances \ --instance-id i-1234567890abcdef0 \ --skip-os-shutdown`
Terminación forzada	Gestiona instancias bloqueadas. Primero intenta una terminación predeterminada; si la instancia no se termina, se termina forzosamente.	Cuando la instancia queda bloqueada en el estado de `shutting-down` .	`aws ec2 terminate-instances \ --instance-id i-1234567890abcdef0 \ --force`
Terminación forzada que omite el apagado del sistema operativo	Termina forzosamente y omite el apagado controlado del sistema operativo al terminar una instancia.	Cuando se requiere la terminación forzada y la omisión el apagado controlado del sistema operativo.	`aws ec2 terminate-instances \ --instance-id i-1234567890abcdef0 \ --force \ --skip-os-shutdown`

Para obtener instrucciones sobre cómo utilizar cada método, consulte lo siguiente:

- Cómo terminar una instancia con un apagado controlado del sistema operativo
- Cómo terminar una instancia y omitir el apagado controlado del sistema operativo
- Terminación forzada de una instancia

Cómo terminar una instancia con un apagado controlado del sistema operativo

Puede terminar una instancia mediante el método de terminación predeterminado, que incluye un intento de apagado controlado del sistema operativo. Para obtener más información, consulte Métodos para terminar una instancia.

Console

Para terminar una instancia mediante el método de terminación predeterminado

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione la instancia y elija Estado de la instancia y Terminar (eliminar) instancia.
4. Cuando se le indique que confirme, elija Terminar (eliminar).
5. Tras terminar una instancia, ésta permanece visible durante un breve periodo de tiempo, con un estado `terminated`.

   Si se produce un error en la terminación o si una instancia terminada permanece visible durante más de unas horas, consulte Las instancias que han terminado se siguen mostrando.

AWS CLI

Para terminar una instancia mediante el método de terminación predeterminado

Utilice el comando terminate-instances.

```
aws ec2 terminate-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0
```

PowerShell

Para terminar una instancia mediante el método de terminación predeterminado

Utilice el cmdlet Remove-EC2Instance.

```
Remove-EC2Instance -InstanceId i-1234567890abcdef0
```

Cómo terminar una instancia y omitir el apagado controlado del sistema operativo

Puede omitir el apagado controlado del sistema operativo al terminar una instancia. Para obtener más información, consulte Métodos para terminar una instancia.

Console

Para terminar una instancia y omitir el apagado controlado del sistema operativo

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione la instancia y elija Estado de la instancia y Terminar (eliminar) instancia.
4. En Omitir apagado del sistema operativo, seleccione la casilla Omitir apagado del sistema operativo. Si no ve esta opción en la consola, significa que aún no está disponible en la consola para la región actual. Sin embargo, puede acceder a esta característica mediante la AWS CLI o el SDK, o intentar con otra región desde la consola.
5. Elija Terminar (eliminar).
6. Tras terminar una instancia, ésta permanece visible durante un breve periodo de tiempo, con un estado `terminated`.

   Si se produce un error en la terminación o si una instancia terminada permanece visible durante más de unas horas, consulte Las instancias que han terminado se siguen mostrando.

AWS CLI

Para terminar una instancia y omitir el apagado controlado del sistema operativo

Use el comando terminate-instances con `--skip-os-shutdown`.

```
aws ec2 terminate-instances \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0 \
    --skip-os-shutdown
```

PowerShell

Para terminar una instancia y omitir el apagado controlado del sistema operativo

Use el cmdlet Remove-EC2Instance con `-SkipOsShutdown $true`.

```
Remove-EC2Instance `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -SkipOsShutdown $true
```

Solucionar problemas de terminación de instancias

El solicitante debe tener permiso para llamar a `ec2:TerminateInstances`. Para obtener más información, consulte Ejemplos de políticas para trabajar con instancias.

Si termina la instancia y comienza otra instancia, lo más probable es que haya configurado el escalado automático a través de una característica como flota de EC2 o Amazon EC2 Auto Scaling. Para obtener más información, consulte Instancias lanzadas o terminadas automáticamente.

> **Note**
>
> No se puede finalizar una instancia si está activada la protección contra cancelación. Para obtener más información, consulte Cómo cambiar la protección contra terminación de instancias.

Si la instancia se encuentra en estado `shutting-down` durante más tiempo del habitual, puede intentar forzar su terminación. Si permanece en estado `shutting-down`, se limpiará (terminará) mediante procesos automatizados dentro del servicio Amazon EC2. Para obtener más información, consulte Retrasar la terminación de una instancia.

Cambiar la protección de terminación de instancias

Para evitar que la instancia se termine por accidente mediante la API de Amazon EC2, ya sea que llame a `TerminateInstances` directamente o utilice otra interfaz, como la consola de Amazon EC2, habilite la protección de terminación para la instancia. El atributo `DisableApiTermination` controla si la instancia puede terminarse. De forma predeterminada, la protección contra terminación de la instancia está deshabilitada. Puede establecer el valor de este atributo cuando lanza la instancia o mientras la instancia se encuentre en ejecución o detenida.

El atributo `DisableApiTermination` no impide que termine una instancia al iniciar el apagado desde la instancia (por ejemplo, mediante un comando del sistema operativo para el apagado del sistema) cuando el atributo `InstanceInitiatedShutdownBehavior` está configurado en `terminate`. Para obtener más información, consulte Cambiar el comportamiento de apagado iniciado por la instancia.

Consideraciones

- La habilitación de la protección contra terminación no impide que AWS termine la instancia cuando hay un evento programado para terminar la instancia.
- La habilitación de la protección contra terminación no impide que Amazon EC2 Auto Scaling termine una instancia cuando la instancia no está en buen estado o durante eventos de reducción horizontal. Es posible controlar si un grupo de escalado automático puede terminar una instancia en particular durante el proceso de escalado al usar la protección contra reducción horizontal de instancias. Puede controlar si un grupo de escalado automático puede terminar las instancias en mal estado al suspender el proceso de escalado de ReplaceUnhealthy.
- No puede habilitar la protección contra terminación para instancias de spot.

Console

Habilitación de la protección de terminación para una instancia durante el lanzamiento

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel, elija Iniciar instancia.
3. Amplíe Advanced details (Detalles avanzados). Para la Protección contra terminación, seleccione Habilitar.
4. Cuando termine de especificar los detalles de la instancia, seleccione Lanzar instancia.

Para cambiar la protección de terminación para una instancia

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancia[s]).
3. Seleccione la instancia.
4. Seleccione Acciones, Configuración de la instancia, Cambiar protección contra terminación.
5. Para la Protección contra terminación, seleccione o desactive Habilitar.
6. Seleccione Save.

AWS CLI

Habilitación de la protección de terminación para una instancia

Utilice el comando modify-instance-attribute.

```
aws ec2 modify-instance-attribute \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --disable-api-termination
```

Para deshabilitar la protección de terminación para una instancia

Utilice el comando modify-instance-attribute.

```
aws ec2 modify-instance-attribute \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --no-disable-api-termination
```

PowerShell

Habilitación de la protección de terminación para una instancia

Utilice el cmdlet Edit-EC2InstanceAttribute.

```
Edit-EC2InstanceAttribute `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -DisableApiTermination $true
```

Para deshabilitar la protección de terminación para una instancia

Utilice el cmdlet Edit-EC2InstanceAttribute.

```
Edit-EC2InstanceAttribute `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -DisableApiTermination $false
```

Terminación de varias instancias con la protección contra la terminación

Si termina varias instancias en varias zonas de disponibilidad en la misma solicitud, y una o más de las instancias especificadas están habilitadas para la protección de terminación, la solicitud falla con los siguientes resultados:

- Las instancias especificadas que se encuentran en la misma zona de disponibilidad que la instancia protegida no se terminan.
- Las instancias especificadas que se encuentran en diferentes zonas de disponibilidad, en las que no hay otras instancias especificadas protegidas, se terminan correctamente.

Ejemplo

Suponga que tiene las siguientes cuatro instancias en dos zonas de disponibilidad.

instancia	Zona de disponibilidad	Protección contra la terminación
Instancia 1	AZ A	`Disabled`
Instancia 2		`Disabled`
Instancia 3	AZ B	`Enabled`
Instancia 4		`Disabled`

Si se intenta terminar todas estas instancias en la misma solicitud, se informa de un error en la solicitud con los siguientes resultados:

- La instancia 1 y la instancia 2 se terminan con éxito porque ninguna de las instancias está habilitada para la protección de terminación.
- La instancia 3 y la instancia 4 no terminan porque la instancia 3 está habilitada para la protección de terminación.

Cambiar el comportamiento de apagado iniciado por la instancia

Warning

La terminación de una instancia es permanente e irreversible.
Después de terminar una instancia, ya no podrá conectarse a esta ni recuperarla. Todos los volúmenes de Amazon EBS asociados que estén configurados para eliminarse en la terminación también se eliminan de manera permanente y no se pueden recuperar. Todos los datos almacenados en volúmenes de almacén de instancias se perderán de forma

permanente. Para obtener más información, consulte Cómo funciona la terminación de instancias.
Antes de terminar una instancia, asegúrese de haber realizado una copia de seguridad en un almacenamiento persistente de todos los datos que necesite retener después de la terminación.

De manera predeterminada, cuando se inicia un cierre desde una instancia respaldada por Amazon EBS (mediante comandos como shutdown o poweroff), la instancia se detiene. Puede cambiar este comportamiento para que la instancia termine en su lugar al cambiar el atributo `InstanceInitiatedShutdownBehavior` de la instancia. Puede cambiar este atributo mientras la instancia está en ejecución o detenida.

El comando halt no inicia un cierre. Si se usa, la instancia no termina; en su lugar, coloca la CPU en `HLT` y la instancia permanece en ejecución.

Note

El atributo `InstanceInitiatedShutdownBehavior` solo se aplica cuando se realiza un cierre desde el sistema operativo de la instancia en sí. No se aplica cuando se detiene una instancia mediante la API `StopInstances` o la consola de Amazon EC2.

Console

Para cambiar el comportamiento de cierre iniciado por la instancia

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instancias.
3. Seleccione la instancia.
4. Elija Actions (Acciones), Instance settings (Configuración de instancia), Change shutdown behavior (Cambiar comportamiento de cierre).

   El comportamiento de cierre muestra el comportamiento actual.
5. Para cambiar el comportamiento, en Comportamiento de cierre, seleccione Detener o Terminar.
6. Seleccione Save.

AWS CLI

Para cambiar el comportamiento de cierre iniciado por la instancia

Utilice el comando modify-instance-attribute.

```
aws ec2 modify-instance-attribute \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --instance-initiated-shutdown-behavior terminate
```

PowerShell

Para cambiar el comportamiento de cierre iniciado por la instancia

Utilice el cmdlet Edit-EC2InstanceAttribute.

```
Edit-EC2InstanceAttribute `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -InstanceInitiatedShutdownBehavior terminate
```

Conservación de los datos cuando se termina una instancia

Cuando se termina la instancia de Amazon EC2, puede conservar los datos del volumen de su almacén de instancias o del volumen de Amazon EBS. En este tema se explica cómo garantizar que sus datos persistan más allá de la terminación de la instancia.

Cómo afecta la terminación de una instancia a los volúmenes raíz y de datos

Volúmenes de almacén de instancias

Cuando una instancia termina, los volúmenes de almacenes de instancias se eliminas de forma automática y se pierden los datos. Para conservar estos datos más allá de la vida útil de la instancia, antes de terminar la instancia, debe copiarlos manualmente a un almacenamiento persistente, como un volumen de Amazon EBS, un bucket de Amazon S3 o un sistema de archivos de Amazon EFS. Para obtener más información, consulte Opciones de almacenamiento para sus instancias de Amazon EC2.

Volúmenes de Amazon EBS

Cuando se termina una instancia, los volúmenes de EBS se eliminan o se conservan, según el valor del atributo `DeleteOnTermination` para cada volumen:

- Sí (consola) / `true` (CLI): el volumen se elimina cuando se termina la instancia.
- No (consola) / `false` (CLI): el volumen se conserva cuando se termina la instancia. Los volúmenes conservados siguen generando cargos.

> **Note**
>
> Después de que una instancia se termine, puede hacer una instantánea del volumen conservado o adjuntarlo a otra instancia. Para evitar incurrir en más cargos, debe eliminar el volumen.

Comportamiento de eliminación predeterminado para los volúmenes de EBS

El valor `DeleteOnTermination` predeterminado varía según el tipo de volumen, si el volumen se adjuntó al inicio o después, y el método (consola o CLI) utilizado para adjuntar el volumen:

Tipo de volumen	Adjuntado cuando	Método para adjuntar	Comportamiento predeterminado al terminar la instancia
Volumen raíz	En la inicialización:	Consola o CLI	Eliminar
Volumen raíz	After launch	Consola o CLI	Conservar
Volumen de datos	En la inicialización:	Consola	Conservar
Volumen de datos	En la inicialización:	CLI	Eliminar
Volumen de datos	After launch	Consola y CLI	Conservar

Comprobar la configuración de persistencia del volumen

El valor predeterminado en la inicialización para un volumen de EBS viene determinado por el atributo `DeleteOnTermination` establecido en la AMI. Puede cambiar el valor al inicializar la instancia, anulando la configuración de la AMI. Es recomendable que verifique la configuración predeterminada del atributo `DeleteOnTermination` después de inicializar una instancia.

Cómo comprobar si un volumen de Amazon EBS se eliminará al terminar la instancia

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instancias.
3. Seleccione la instancia.
4. Elija la pestaña Almacenamiento.
5. En Dispositivos de bloque, desplácese hacia la derecha para comprobar la columna Eliminar al terminar.

   - Si la respuesta es Sí, el volumen se elimina cuando se termina la instancia.
   - Si la respuesta es No, el volumen no se elimina cuando se termina la instancia. Los volúmenes que no se eliminen seguirán generando cargos.

Cambio del volumen raíz para que persista en la inicialización

Puede cambiar el atributo `DeleteOnTermination` de un volumen raíz de EBS cuando lanza una instancia. También puede usar el siguiente procedimiento para un volumen de datos.

Console

Para cambiar el volumen raíz de una instancia a persistente en la inicialización

1. Siga el procedimiento para iniciar una instancia, pero no la lance hasta que haya completado los siguientes pasos para cambiar el volumen raíz de modo que persista.
2. En el panel Configurar almacenamiento, elija Avanzado.
3. En Volúmenes de EBS, expanda la información sobre el volumen raíz.
4. En Eliminar al terminar, elija No.
5. En el panel Resumen, revise la configuración de la instancia y, a continuación, elija Iniciar instancia. Para obtener más información, consulte Inicialización de una instancia de EC2 mediante el asistente de inicialización de instancias de la consola.

AWS CLI

Para cambiar el volumen raíz de una instancia a persistente en la inicialización

Use el comando run-instances para cambiar el valor de `DeleteOnTermination` en la asignación de dispositivos de bloques.

Añada la opción `--block-device-mappings`:

```
--block-device-mappings file://mapping.json
```

En `mapping.json`, especifique el nombre del dispositivo (por ejemplo, `/dev/sda1` o `/dev/xvda`), y en lo que respecta a `DeleteOnTermination`, especifique `false`.

```
[
  {
    "DeviceName": "device_name",
    "Ebs": {
      "DeleteOnTermination": false
    }
  }
]
```

PowerShell

Para cambiar el volumen raíz de una instancia a persistente en la inicialización

Utilice el cmdlet New-EC2Instance para cambiar el valor de `DeleteOnTermination` en la asignación de dispositivos de bloques.

Añada la opción `-BlockDeviceMapping`:

```
-BlockDeviceMapping $bdm
```

En `bdm`, especifique el nombre del dispositivo (por ejemplo, `/dev/sda1` o `/dev/xvda`), y en lo que respecta a `DeleteOnTermination`, especifique `false`.

```
$ebd = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.EbsBlockDevice
$ebd.DeleteOnTermination = false
$bdm = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.BlockDeviceMapping
$bdm.DeviceName = "/dev/sda1"
$bdm.Ebs = $ebd
```

Cambio del volumen raíz de una instancia en ejecución para que persista

Puede cambiar el volumen raíz de EBS de una instancia en ejecución para que persista. También puede usar el siguiente procedimiento para un volumen de datos.

AWS CLI

Para cambiar el volumen raíz para que persista

Utilice el comando modify-instance-attribute.

```
aws ec2 modify-instance-attribute \
    --instance-id i-1234567890abcdef0  \
    --block-device-mappings file://mapping.json
```

En `mapping.json`, especifique el nombre del dispositivo (por ejemplo, `/dev/sda1` o `/dev/xvda`), y en lo que respecta a `--DeleteOnTermination`, especifique `false`.

```
[
  {
    "DeviceName": "device_name",
    "Ebs": {
      "DeleteOnTermination": false
    }
  }
]
```

PowerShell

Para cambiar el volumen raíz para que persista

Utilice el cmdlet Edit-EC2InstanceAttribute.

Añada la opción `-BlockDeviceMapping`:

```
-BlockDeviceMapping $bdm
```

En `bdm`, especifique el nombre del dispositivo (por ejemplo, `/dev/sda1` o `/dev/xvda`), y en lo que respecta a `DeleteOnTermination`, especifique `false`.

```
$ebd = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.EbsBlockDevice
$ebd.DeleteOnTermination = false
$bdm = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.BlockDeviceMapping
$bdm.DeviceName = "/dev/sda1"
$bdm.Ebs = $ebd
```

Retirada de instancias

Una instancia se programa para retirarse cuando AWS detecta un error irreparable del hardware subyacente en el que se aloja la instancia. El tipo de volumen raíz de la instancia determina el comportamiento de la retirada de la instancia:

- Si el volumen raíz de la instancia es un volumen de Amazon EBS, la instancia se detiene y puede volver a iniciarla en cualquier momento. El comienzo de la instancia detenida la migra a hardware nuevo.
- Si el volumen raíz de la instancia es un volumen de almacén de instancias, la instancia se termina y no puede volver a utilizarse.

Para obtener más información acerca de los tipos de eventos de instancia, consulte Eventos programados para las instancias de Amazon EC2.

Contenido

- Identificar las instancias programadas para la retirada
- Acciones que se deben ejecutar en instancias respaldadas por EBS programadas para su retirada
- Acciones que se deben ejecutar en instancias respaldadas por almacenes de instancias programadas para su retirada

Identificar las instancias programadas para la retirada

Si la instancia está programada para retirada, recibirá un correo electrónico antes del evento con el ID de la instancia y la fecha de la retirada. También puede comprobar si hay instancias programadas para la retirada.

> **Important**
>
> Si una instancia está programada para la retirada, le recomendamos que tome medidas lo antes posible, dado que es posible que ya no sea accesible. Para obtener más información, consulte Check if your instance is reachable.

Opciones para identificar las instancias programadas para la retirada

- Monitoreo del correo electrónico de los contactos de la cuenta

- Comprobación de las instancias

Monitoreo del correo electrónico de los contactos de la cuenta

Si una instancia está programada para la retirada, el contacto principal de la cuenta y el contacto de operaciones reciben un correo electrónico antes del evento. Este correo electrónico incluye el ID de la instancia y la fecha de retirada programada. Para obtener más información, consulte Update the primary contact for your AWS account y Update the alternate contacts for your AWS account en la Guía de referencia de AWS Account Management.


Comprobación de las instancias

Si utiliza una cuenta de correo electrónico que no revisa periódicamente, es posible que pase por alto una notificación de retirada de una instancia. En cualquier momento, puede comprobar si alguna de las instancias está programada para retirarse.

Console

Identificación de las instancias programadas para la retirada

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija EC2 Dashboard (Panel EC2). En Scheduled events (Eventos programados), puede consultar los eventos asociados con las instancias y volúmenes de Amazon EC2, organizados por región.



3. Si tiene una instancia con un evento programado en la lista, seleccione su vínculo bajo el nombre de la región para ir a la página Events (Eventos).
4. En la página Events (Eventos) se muestran todos los recursos que tienen eventos asociados. Para ver las instancias programadas para retirada, seleccione Instance resources (Recursos de instancia) en la primero lista de filtros y después Instance stop or retirement (Detención o retirada de instancias) en la segunda lista de filtros.

5. Si los resultados del filtro muestran que hay una instancia programada para retirada, selecciónela y observe la fecha y la hora en el campo Start time (Hora de inicio) en la página de detalles. Esta es la fecha de retirada de la instancia.

AWS CLI

Búsqueda de instancias programadas para la retirada

Utilice el siguiente comando describe-instance-status. Repita este proceso en cada región en la que tenga instancias en ejecución.

```
aws ec2 describe-instance-status --filters Name=event.code,Values=instance-
retirement
```

PowerShell

Búsqueda de instancias programadas para la retirada

Utilice el cmdlet Get-EC2InstanceStatus. Repita este proceso en cada región en la que tenga instancias en ejecución.

```
Get-EC2InstanceStatus -Filter @{Name="event.code"; Values="instance-retirement"}
```

Acciones que se deben ejecutar en instancias respaldadas por EBS programadas para su retirada

Para conservar los datos de la instancia que se retira, puede realizar una de las siguientes acciones. Es importante que lo haga antes de la fecha de retirada de la instancia para evitar tiempo de inactividad imprevisto y pérdida de datos.

Para instancias de Linux, si no está seguro de si su instancia está respaldada por EBS o por el almacén de instancias, consulte Volúmenes raíz para las instancias de Amazon EC2.

Comprobar si su instancia es accesible

Cuando se le notifique que su instancia está programada para su retirada, le recomendamos que realice las siguientes acciones lo antes posible:

- Compruebe si su instancia es accesible conectándose o haciendo ping a ella.

- Si su instancia es accesible, debería planificar la detención/inicio de la instancia en un momento apropiado antes de la fecha de retirada programada, cuando el impacto sea mínimo. Para obtener más información acerca de la detención y comienzo de una instancia y de lo que sucede cuando se detiene, como el efecto en las direcciones IP elásticas privadas y públicas asociadas con la instancia, consulte Detención e iniciación de una instancia de Amazon EC2. Tenga en cuenta que los datos de los volúmenes de almacenamiento de instancias se pierden al detener y comenzar la instancia.
- Si su instancia es inaccesible, debe tomar medidas inmediatas y realizar una detención/inicio para recuperarla.
- De forma alternativa, si desea terminar su instancia, planifique hacerlo lo antes posible para que dejen de devengarse cargos por la instancia.

Crear una copia de seguridad de la instancia

Cree una AMI con respaldo en EBS a partir de la instancia para disponer de una copia de seguridad. Para garantizar la integridad de los datos, detenga la instancia antes de crear la AMI. Puede esperar a la fecha de retirada programada cuando la instancia se haya detenido o detenerla antes de la fecha de retirada. Puede iniciar la instancia de nuevo en cualquier momento. Para obtener más información, consulte Creación de una AMI basada en Amazon EBS.

iniciar una instancia de sustitución

Después de crear una AMI a partir de la instancia, puede utilizar la AMI para iniciar una instancia de sustitución. En la consola de Amazon EC2, seleccione su nueva AMI y, a continuación, elija Inicializar instancia de la AMI. Configure los parámetros de la instancia y, a continuación, elija Inicializar instancia. Para obtener más información acerca de cada campo, consulte Inicialización de una instancia de EC2 mediante el asistente de inicialización de instancias de la consola.

Acciones que se deben ejecutar en instancias respaldadas por almacenes de instancias programadas para su retirada

Para conservar los datos de la instancia que se retira, puede realizar una de las siguientes acciones. Es importante que lo haga antes de la fecha de retirada de la instancia para evitar tiempo de inactividad imprevisto y pérdida de datos.

> **Warning**
>
> Si la instancia tiene un volumen raíz del almacén de instancias y cumple la fecha de retirada, se termina y no podrá recuperarla y tampoco los datos que contuviera. Con independencia del tipo de volumen raíz de la instancia, los datos de los volúmenes con almacén de instancias se pierden cuando se retira la instancia, aunque estén asociados a una instancia con un volumen raíz de EBS.

Comprobar si su instancia es accesible

Cuando se le notifique que su instancia está programada para su retirada, le recomendamos que realice las siguientes acciones lo antes posible:

- Compruebe si su instancia es accesible conectándose o haciendo ping a ella.
- Si su instancia es inaccesible, es probable que se pueda hacer muy poco para recuperarla. Para más información, consulte Solución de problemas de una instancia de Amazon EC2 inaccesible. AWS terminará su instancia en la fecha de retiro programada, por lo que, en el caso de una instancia inaccesible, puede terminarla por su cuenta de inmediato.

iniciar una instancia de sustitución

Cree una AMI basada en Amazon S3 de la instancia para la instancia utilizando las herramientas para AMI, tal y como se describe en Creación de una AMI basada en Amazon S3. En la consola de Amazon EC2, seleccione su nueva AMI y, a continuación, elija Inicializar instancia de la AMI. Configure los parámetros de la instancia y, a continuación, elija Inicializar instancia. Para obtener más información acerca de cada campo, consulte Inicialización de una instancia de EC2 mediante el asistente de inicialización de instancias de la consola.

Convertir su instancia en una instancia respaldada por EBS

Transfiera los datos a un volumen de EBS, realice una instantánea del volumen y, a continuación, cree la AMI a partir de la instantánea. Puede iniciar una instancia de reemplazo desde la nueva AMI. Para obtener más información, consulte Conversión de la AMI basada en Amazon S3 a una AMI basada en EBS.

Recuperación automática de instancia

> **Important**
>
> Esta sección describe cómo configurar de forma proactiva los mecanismos de recuperación en una instancia de EC2. Estos mecanismos de recuperación están diseñados para restaurar la disponibilidad de la instancia cuando AWS detecta un problema de hardware o software subyacente que provoca un error en la comprobación del estado del sistema. Si actualmente tiene dificultades para acceder a la instancia, consulte Solución de problemas con las instancias de EC2.

En caso de que AWS detecte una instancia que no está disponible debido a un problema de hardware subyacente, existen dos mecanismos capaces de restablecer la disponibilidad de la instancia automáticamente: la recuperación automática simplificada y la recuperación basada en acciones de Amazon CloudWatch. La restauración de la disponibilidad de una instancia también se denomina recuperación de la instancia.

Durante el proceso de recuperación de la instancia, AWS intentará trasladarla del host con el problema de hardware o software subyacente a un host diferente. Si se realiza correctamente, el proceso de recuperación de la instancia se interpretará como un reinicio no planificado. Puede comprobar la instancia se ha recuperado.

Si el proceso de recuperación no se realiza correctamente, es posible que la instancia se mantenga en ejecución en el host con el problema de hardware o software subyacente. En este caso, se requiere intervención manual. Si no se puede acceder a la instancia o la comprobación del estado del sistema no deja de dar errores se recomienda detener e iniciar la instancia manualmente. Cuando se inicia una instancia, normalmente se migra a un nuevo equipo host subyacente. Sin embargo, a diferencia de la recuperación automática de instancias, donde la instancia conserva su dirección IPv4 pública, una instancia reiniciada recibe una nueva dirección IPv4 pública, a menos que tenga una dirección IP elástica.

Para aprovechar los mecanismos de recuperación automática, estos se deben configurar previamente en una instancia antes de que se produzca un error en la comprobación del estado del sistema. De forma predeterminada, la recuperación automática simplificada se activa durante la inicialización de la instancia. Si lo desea, puede configurar la recuperación basada en acciones de Amazon CloudWatch tras la inicialización. La configuración de uno de estos mecanismos hace que la instancia adquiera una mayor resiliencia.

La recuperación automática simplificada y la recuperación basada en acciones de Amazon CloudWatch solo se encuentran disponibles en instancias compatibles. Para obtener más información, consulte Requisitos para habilitar la recuperación automática simplificada y Requisitos para habilitar la recuperación basada en acciones de CloudWatch.

> **Warning**
>
> Cuando AWS recupera la instancia debido a un problema de hardware o software subyacente, es importante tener en cuenta las siguientes consecuencias: los datos almacenados en la memoria volátil (RAM) se perderán y el tiempo de actividad del sistema operativo se reiniciará desde cero. Además, con la recuperación basada en acciones de CloudWatch, también se perderán los datos de los volúmenes del almacén de instancias. Para ayudar a evitar la pérdida de datos, le recomendamos que cree copias de seguridad de los datos valiosos con regularidad. Para obtener más información sobre las prácticas recomendadas en cuanto a las copias de seguridad y la recuperación para las instancias de EC2, consulte las Prácticas recomendadas de Amazon EC2.
>
> Los mecanismos de recuperación automática de instancias están diseñados para instancias individuales. Para obtener orientación sobre cómo crear un sistema resiliente, consulte Cree un sistema resiliente.

Temas

- Conceptos clave de la recuperación automática de instancias
- Diferencias entre la recuperación automática simplificada y la recuperación basada en acciones de CloudWatch
- Cree un sistema resiliente
- Compruebe si se produjo una recuperación automática de la instancia
- Configuración de la recuperación automática simplificada en una instancia de Amazon EC2
- Configuración de la recuperación basada en acciones de CloudWatch en una instancia de EC2

Conceptos clave de la recuperación automática de instancias

La recuperación automática de instancias es una característica de Amazon EC2 que restaura automáticamente la disponibilidad de las instancias cuando se producen fallos en el hardware o software subyacentes, lo que mejora la resiliencia y la fiabilidad de las instancias de EC2.

Estos son los conceptos clave de la recuperación automática de instancias:

Opciones de configuración

Se pueden configurar dos mecanismos para admitir la recuperación automática de instancias:

- Recuperación automática simplificada: habilitada de forma predeterminada en las instancias compatibles.
- Recuperación basada en acciones de CloudWatch: requiere una configuración manual en las instancias compatibles.

Comprobaciones de estado de sistemas

Las comprobaciones de estado del sistema supervisan automáticamente la infraestructura de AWS en la que se ejecuta la instancia de EC2.

- Si se produce un error en la comprobación del estado del sistema, AWS inicia la recuperación automática de la instancia, que intenta migrar la instancia afectada a un hardware diferente.
- Una comprobación del estado del sistema fallida señala un problema relacionado con el hardware o el software del host, no con la instancia en sí. La recuperación automática de instancias permite recuperar una instancia que no haya superado una comprobación del estado del sistema. Sin embargo, la recuperación automática de instancias no funciona si solo se produce un error en la comprobación del estado de la instancia.
- Para ver las diferencias entre las comprobaciones de estado de las instancias y las del sistema, consulte Tipos de comprobaciones de estado.

Ejemplos de problemas subyacentes de hardware o software

Los problemas de hardware o software que pueden causar un fallo en una comprobación del estado del sistema incluyen la pérdida de conectividad de red, la pérdida de energía del sistema, problemas de software en el host físico y problemas de hardware en el host físico que afectan la accesibilidad de la red.

Características de las instancias recuperadas

Una instancia recuperada es idéntica a la instancia original, excepto en lo que respecta a los elementos perdidos.

Elementos conservados:

- ID de instancia
- Direcciones IP públicas, privadas y elásticas

- Metadatos de instancia
- Grupo de ubicación
- Volúmenes de EBS adjuntos
- Zona de disponibilidad

Elementos perdidos:

- Datos almacenados en la memoria volátil (RAM)
- Datos almacenados en los volúmenes del almacén de instancias (solo se aplica a la recuperación basada en acciones de CloudWatch)
- El tiempo de actividad del sistema operativo se restablece a cero

Supervisión de las comprobaciones de estado del sistema con CloudWatch

La métrica StatusCheckFailed_System de CloudWatch indica si se ha superado o no una comprobación de estado del sistema.

Valores de la métrica:

- 0: se superó la comprobación del estado del sistema.
- 1: no se superó la comprobación del estado del sistema.

Eventos en Panel de estado

Durante los intentos de recuperación automática de instancias, AWS envía los eventos al Panel de estado en función del mecanismo de recuperación configurado y su resultado:

- Recuperación automática simplificada
  - Evento correcto: `AWS_EC2_SIMPLIFIED_AUTO_RECOVERY_SUCCESS`
  - Evento de error: `AWS_EC2_SIMPLIFIED_AUTO_RECOVERY_FAILURE`
- Recuperación basada en acciones de Amazon CloudWatch
  - Evento correcto: `AWS_EC2_INSTANCE_AUTO_RECOVERY_SUCCESS`
  - Evento de error: `AWS_EC2_INSTANCE_AUTO_RECOVERY_FAILURE`

Diferencias entre la recuperación automática simplificada y la recuperación basada en acciones de CloudWatch

En la siguiente tabla se comparan las principales diferencias entre la recuperación automática simplificada y la recuperación basada en acciones de CloudWatch.

Punto de comparación	Recuperación automática simplificada	Recuperación basada en acciones de Amazon CloudWatch
Configuración	Habilitada de forma predeterminada en las instancias compatibles	Requiere la configuración manual de alarmas y acciones de CloudWatch
Flexibilidad	Comportamiento de recuperación fijo establecido por AWS	Acciones y condiciones personalizables
Notificación	Notificaciones básicas a través de Panel de estado	Notificaciones personalizables a través de SNS
Tamaño de instancia metal	Excluido	Incluido
Los volúmenes del almacén de instancias se asocian durante la inicialización	No se admite en las instancias que asocian volúmenes de almacenes de instancias durante la inicialización	Se admite en tipos de instancias seleccionados. Tenga en cuenta que los datos en volúmenes de almacenes de instancias se pierden durante la recuperación de instancias.
Tiempo de recuperación	Intento de recuperación estándar	Intentos de recuperación más rápidos que la recuperación automática simplificada
El problema del host se resuelve durante la migración	Es posible que la migración se cancele y la instancia permanezca en el host original	Es posible que la migración se cancele y la instancia permanezca en el host original
Coste	Sin costos adicionales	Podría incurrir en cargos correspondientes a CloudWatch

Cree un sistema resiliente

Si bien la recuperación automática simplificada y la recuperación basada en acciones de CloudWatch resultan eficaces a la hora de mantener la disponibilidad de las instancias individuales, AWS recomienda implementar una arquitectura de alta disponibilidad que permita la conmutación por error del tráfico a instancias en buen estado.

Para ello, considere la posibilidad de utilizar servicios de AWS, como Elastic Load Balancing (que distribuye el tráfico entrante entre varias instancias de EC2) y Amazon EC2 Auto Scaling (que ajusta automáticamente la cantidad de instancias en función de la demanda y el estado).

Para obtener más información sobre cómo crear un sistema resiliente y tolerante a errores con instancias de EC2, consulte los siguientes recursos:

- Back to Basics: Designing for Failure with EC2 en el canal de YouTubede AWS
- Arquitectura de recuperación ante desastres (DR) en AWS, parte I: estrategias de recuperación en la nube en el sitio del Blog de arquitectura de AWS
- Guía del usuario del equilibrador de carga de aplicación
- Guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling
- WelREL11-BP02 Conmutación por error a recursos en buen estado en el Pilar de fiabilidad de AWS Well-Architected Framework

Compruebe si se produjo una recuperación automática de la instancia

Si la instancia estuvo desconectada y luego se reinició inesperadamente, es posible que haya pasado por una recuperación automática debido a un problema subyacente de hardware o software. Para verificar, puede buscar eventos de recuperación automática de instancias en el Panel de estado. Además, para comprobar si se ha detectado un problema de hardware o software subyacente en la instancia, consulte la métrica StatusCheckFailed_System de Amazon CloudWatch.

Compruebe si hay eventos en Panel de estado

Cuando se produce un intento de recuperación automática de una instancia, AWS envía los eventos al Panel de estado. El evento específico depende del mecanismo de recuperación configurado y de si el intento se ha realizado correctamente o no.

Para comprobar si hay eventos de recuperación automática de instancias en el Panel de estado

1. Abra Panel de estado en https://phd.aws.amazon.com/phd/home#/.
2. Busque los eventos asociados a la recuperación automática de instancias. La presencia de estos eventos puede confirmar si hubo un intento de recuperación automática de la instancia y su resultado.

   - Recuperación automática simplificada
     - Evento correcto: `AWS_EC2_SIMPLIFIED_AUTO_RECOVERY_SUCCESS`
     - Evento de error: `AWS_EC2_SIMPLIFIED_AUTO_RECOVERY_FAILURE`
   - Recuperación basada en acciones de Amazon CloudWatch
     - Evento correcto: `AWS_EC2_INSTANCE_AUTO_RECOVERY_SUCCESS`
     - Evento de error: `AWS_EC2_INSTANCE_AUTO_RECOVERY_FAILURE`

Supervisión de las comprobaciones de estado del sistema con CloudWatch

Para verificar si se detectó un problema subyacente de hardware o software en la instancia, revise la métrica StatusCheckFailed_System en CloudWatch. El valor de la métrica muestra si la comprobación del estado del sistema se superó (sin problemas de hardware o software) o si falló (debido a un problema de hardware o software).

Para comprobar si se ha detectado un problema de hardware o software subyacente

1. Abra la página Métricas de la consola de CloudWatch en: https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/home?#metricsV2.
2. Compruebe que se encuentra en la misma región que la instancia de EC2.
3. Pegue la siguiente métrica en el campo de búsqueda Métricas y pulse Enter.

   ```
   StatusCheckFailed_System
   ```

4. Elija EC2 > Métricas por instancia.
5. En la tabla, seleccione la casilla de verificación situada junto a la instancia que quiera verificar.
6. Cambie el período de consulta por el momento en que sospeche que ocurrió el evento de recuperación.
7. Seleccione la pestaña Métricas gráficas y, en StatusCheckFailed_System, haga lo siguiente:

a. En Estadísticas, elija Promedio, Máximo o Mínimo.

b. Para Periodo, seleccione 1 minuto.

8. Compruebe el valor de StatusCheckFailed_System.

- Valor 0: se superó la comprobación de estado del sistema, lo que indica que no hay ningún problema subyacente de hardware o software.
- Valor 1: no se superó la comprobación de estado del sistema, lo que indica que no hay ningún problema subyacente de hardware o software.

Para obtener más información, consulte Recuperación automática de instancia.

Configuración de la recuperación automática simplificada en una instancia de Amazon EC2

> **Important**
>
> Esta sección describe cómo configurar de forma proactiva los mecanismos de recuperación en una instancia de EC2. Estos mecanismos de recuperación están diseñados para restaurar la disponibilidad de la instancia cuando AWS detecta un problema de hardware o software subyacente que provoca un error en la comprobación del estado del sistema. Si actualmente tiene dificultades para acceder a la instancia, consulte Solución de problemas con las instancias de EC2.

Si AWS detecta que una instancia no está disponible debido a un problema subyacente de hardware o software, la recuperación automática simplificada puede restaurar automáticamente la disponibilidad de la instancia al trasladar la instancia del host con el problema subyacente a un host diferente.

Si se produce una recuperación automática simplificada, AWS envía uno de los siguientes eventos de Panel de AWS Health, en función del resultado:

- Evento correcto: `AWS_EC2_SIMPLIFIED_AUTO_RECOVERY_SUCCESS`
- Evento de error: `AWS_EC2_SIMPLIFIED_AUTO_RECOVERY_FAILURE`

Para recibir notificaciones sobre estos eventos, puede configurarlas. Para obtener más información, consulte Cómo crear la primera configuración de notificaciones en AWS User Notifications en la Guía del usuario de AWS User Notifications. También, puede utilizar las Reglas de Amazon EventBridge para supervisar los eventos de recuperación automática simplificada.

La recuperación automática simplificada se habilita de forma predeterminada en todas las instancias compatibles durante la inicialización de la instancia. Sin embargo, solo puede funcionar si una instancia se encuentra en estado `running`, no hay eventos de servicio enumerados el Panel de AWS Health y hay capacidad disponible para el tipo de instancia. En algunas situaciones, como las interrupciones significativas, las restricciones de capacidad pueden hacer que se produzca un error en los intentos de recuperación. Para obtener más información, consulte the section called “Solución de problemas de recuperación automática simplificada”.

Puede desactivar la recuperación automática simplificada durante o después de la inicialización y volver a habilitarla más adelante si es necesario.

> **Warning**
>
> Cuando AWS recupera la instancia debido a un problema de hardware o software subyacente, es importante tener en cuenta las siguientes consecuencias: los datos almacenados en la memoria volátil (RAM) se perderán, y el tiempo de actividad del sistema operativo se reiniciará desde cero. Para ayudar a evitar la pérdida de datos, le recomendamos que cree copias de seguridad de los datos valiosos con regularidad. Para obtener más información sobre las prácticas recomendadas en cuanto a las copias de seguridad y la recuperación para las instancias de EC2, consulte las Prácticas recomendadas de Amazon EC2.
>
> Los mecanismos de recuperación automática de instancias están diseñados para instancias individuales. Para obtener orientación sobre cómo crear un sistema resiliente, consulte Cree un sistema resiliente.

Contenido

- Requisitos para habilitar la recuperación automática simplificada
- Configuración de la recuperación automática simplificada
- Solución de problemas de recuperación automática simplificada

Requisitos para habilitar la recuperación automática simplificada

La recuperación automática simplificada se puede habilitar en instancias que cumplan los siguientes criterios:

Tipos de instancias

- De uso general: A1, M3, M4, M5, M5a, M5n, M5zn, M6a, M6g, M6i, M6in, M7a, M7g, M7i, M7i-flex, M8a, M8azn, M8g, M8gb, M8gn, M8i, M8i-flex, M8in, M8ine, M8ib, M9g, T1, T2, T3, T3a, T4g
- Optimizadas para la computación: C3, C4, C5, C5a, C5n, C6a, C6g, C6gn, C6i, C6in, C7a, C7g, C7gn, C7i, C7i-flex, C8a, C8g, C8gb, C8gn, C8i, C8i-flex, C8in, C8ine, C8ib, C9g
- Optimizadas para memoria: R3, R4, R5, R5a, R5b, R5n, R6a, R6g, R6i, R6in, R7a, R7g, R7i, R7iz, R8a, R8g, R8gb, R8gn, R8i, R8i-flex, R8in, R8ib, R9g, U-3tb1, U-6tb1, U-9tb1, U-12tb1, U-18tb1, U-24tb1, U7i-6tb, U7i-8tb, U7i-12tb, U7in-16tb, U7in-24tb, U7in-32tb, U7inh-32tb, X1, X1e, X2iezn, X8g, X8i
- Computación acelerada: G3, G5g, Inf1, P3, VT1
- De computación de alto rendimiento: Hpc6a, Hpc7a, Hpc7g, Hpc8a

Propiedad

- Compartida
- Dedicated Instance

  Para obtener más información, consulte Instancias dedicadas de Amazon EC2.

Limitaciones

La recuperación automática simplificada no es compatible con una instancia que tenga las siguientes características:

- Tamaño de la instancia: `metal` instancias
- Tenencia: host dedicado. En el caso de los hosts dedicados, utilice la Recuperación automática del host dedicado en su lugar.
- Almacenamiento: instancias con volúmenes de almacén de instancias
- Redes: instancias que usan un Elastic Fabric Adapter
- Escalado automático: instancias que forman parte de un grupo de escalado automático

- Mantenimiento: instancias que actualmente se encuentran en proceso de mantenimiento programado

Configuración de la recuperación automática simplificada

Cuando inicia una instancia compatible, se habilita la recuperación automática simplificada de forma predeterminada. Puede configurar el comportamiento de la recuperación automática en `disabled` después de iniciar la instancia.

La configuración `default` no habilita la recuperación automática simplificada para tipos de instancias no compatibles.

Console

Para deshabilitar la recuperación automática simplificada durante la inicialización

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Instances (instancia[s]) y elija Launch Instances (iniciar instancias).
3. En la sección Detalles avanzados, en Recuperación automática de instancias, seleccione Desactivado.
4. Configure los ajustes de inicialización de instancias restantes según sea necesario y luego lance la instancia.

Deshabilitación de la recuperación automática simplificada después del lanzamiento

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione la instancia y, a continuación, elija Actions (Acciones), Instance Settings (Configuración de la instancia), Change auto-recovery behavior (Cambiar comportamiento de recuperación automática).
4. Elija Off (Apagado) y, a continuación, elija Save (Guardar).

Habilitación de la recuperación automática simplificada después del lanzamiento

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione la instancia y, a continuación, elija Actions (Acciones), Instance Settings (Configuración de la instancia), Change auto-recovery behavior (Cambiar comportamiento de recuperación automática).
4. Elija Predeterminado (activado) y, a continuación, elija Guardar.

AWS CLI

Para deshabilitar la recuperación automática simplificada durante la inicialización

Utilice el comando run-instances con la opción `--maintenance-options`.

```
--maintenance-options AutoRecovery=Disabled
```

Deshabilitación de la recuperación automática simplificada después del lanzamiento

Utilice el comando modify-instance-maintenance-options.

```
aws ec2 modify-instance-maintenance-options \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --auto-recovery disabled
```

Habilitación de la recuperación automática simplificada después del lanzamiento

Utilice el comando modify-instance-maintenance-options.

```
aws ec2 modify-instance-maintenance-options \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --auto-recovery default
```

PowerShell

Para deshabilitar la recuperación automática simplificada durante la inicialización

Utilice el cmdlet New-EC2Instance.

```
-MaintenanceOptions_AutoRecovery Disabled
```

Deshabilitación de la recuperación automática simplificada después del lanzamiento

Utilice el cmdlet Edit-EC2InstanceMaintenanceOption.

```
Edit-EC2InstanceMaintenanceOption `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -AutoRecovery Disabled
```

Habilitación de la recuperación automática simplificada después del lanzamiento

Utilice el cmdlet Edit-EC2InstanceMaintenanceOption.

```
Edit-EC2InstanceMaintenanceOption `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -AutoRecovery Enabled
```

Solución de problemas de recuperación automática simplificada

Si la recuperación automática simplificada no consigue recuperar la instancia, tenga en cuenta los siguientes problemas:

- AWSEventos del servicio de se encuentran en ejecución

  La recuperación automática simplificada no funciona durante los eventos de servicio en el Panel de AWS Health. Es posible que no reciba notificaciones de error de recuperación de dichos eventos. Para obtener las últimas novedades sobre la disponibilidad del servicio, consulte la página de Estado del servicio.
- Capacidad insuficiente

  Actualmente, no hay suficiente hardware de reemplazo disponible para migrar la instancia.
- Se ha alcanzado la cantidad máxima de intentos de recuperación diarios

  La instancia ha alcanzado el límite máximo diario de tres intentos de recuperación. Es posible que la instancia sea retirada posteriormente si falla la recuperación automática y se determina que una degradación del hardware es la causa principal del fallo original en la comprobación del estado del sistema.

Si el error de comprobación del estado del sistema de la instancia continúa a pesar de haber hecho varios intentos de recuperarla, consulte Solucionar problemas de las instancias con comprobaciones de estado no superadas para obtener más información.

Configuración de la recuperación basada en acciones de CloudWatch en una instancia de EC2

> **Important**
>
> Esta sección describe cómo configurar de forma proactiva los mecanismos de recuperación en una instancia de EC2. Estos mecanismos de recuperación están diseñados para restaurar la disponibilidad de la instancia cuando AWS detecta un problema de hardware o software subyacente que provoca un error en la comprobación del estado del sistema. Si actualmente tiene dificultades para acceder a la instancia, consulte Solución de problemas con las instancias de EC2.

Si AWS detecta que una instancia no está disponible debido a un problema de hardware o software subyacente, la recuperación basada en acciones de CloudWatch puede restaurar automáticamente la disponibilidad de la instancia mediante el traslado de la instancia del host con el problema subyacente a un host diferente.

Si se produce una recuperación basada en acciones de CloudWatch, AWS envía uno de los siguientes eventos al Panel de AWS Health, según el resultado:

- Evento correcto: `AWS_EC2_INSTANCE_AUTO_RECOVERY_SUCCESS`
- Evento de error: `AWS_EC2_INSTANCE_AUTO_RECOVERY_FAILURE`

Puede configurar la recuperación basada en acciones de CloudWatch para agregar acciones de recuperación a las alarmas de Amazon CloudWatch. La recuperación basada en acciones de CloudWatch funciona con la métrica de `StatusCheckFailed_System`. La recuperación basada en acciones de CloudWatch informa con precisión la granularidad de los tiempos de respuesta de la recuperación y envía notificaciones de Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) sobre las acciones y los resultados de recuperación. Estas opciones de configuración permiten intentar recuperar las instancias con mayor rapidez y con un control más preciso de la respuesta a los eventos de error en la comprobación del estado del sistema en comparación con la recuperación automática simplificada. Para obtener más información sobre las opciones de CloudWatch disponibles, consulte Comprobaciones de estado para sus instancias.

Sin embargo, la recuperación basada en acciones de CloudWatch solo puede funcionar si una instancia se encuentra en estado `running`, no hay eventos de servicio enumerados el Panel de

AWS Health y hay capacidad disponible para el tipo de instancia. En algunas situaciones, como las interrupciones significativas, las restricciones de capacidad pueden hacer que se produzca un error en los intentos de recuperación. Para obtener más información, consulte the section called “Solución de problemas”.

> **Warning**
>
> Cuando AWS recupere la instancia debido a un problema de hardware o software subyacente, tenga en cuenta las siguientes consecuencias: se perderán los datos almacenados en la memoria volátil (RAM) y en los volúmenes de almacenamiento de la instancia, y el tiempo de actividad del sistema operativo comenzará de cero. Para ayudar a evitar la pérdida de datos, le recomendamos que cree copias de seguridad de los datos valiosos con regularidad. Para obtener más información sobre las prácticas recomendadas en cuanto a las copias de seguridad y la recuperación para las instancias de EC2, consulte las Prácticas recomendadas de Amazon EC2.
>
> Los mecanismos de recuperación automática de instancias están diseñados para instancias individuales. Para obtener orientación sobre cómo crear un sistema resiliente, consulte Cree un sistema resiliente.

Contenido

- Requisitos para habilitar la recuperación basada en acciones de CloudWatch
- Configuración de la recuperación basada en acciones de CloudWatch
- Solución de problemas durante la recuperación basada en acciones de CloudWatch

Requisitos para habilitar la recuperación basada en acciones de CloudWatch

La recuperación basada en acciones de CloudWatch se puede habilitar en instancias que cumplan los siguientes criterios:

Tipos de instancias

- De uso general: A1, M3, M4, M5, M5a, M5n, M5zn, M6a, M6g, M6i, M6in, M7a, M7g, M7i, M7i-flex, M8a, M8azn, M8g, M8gb, M8gn, M8i, M8i-flex, M8in, M8ine, M8ib, M9g, T1, T2, T3, T3a, T4g
- Optimizadas para la computación: C3, C4, C5, C5a, C5n, C6a, C6g, C6gn, C6i, C6in, C7a, C7g, C7gn, C7i, C7i-flex, C8a, C8g, C8gb, C8gn, C8i, C8i-flex, C8in, C8ine, C8ib, C9g

- Optimizadas para memoria: R3, R4, R5, R5a, R5b, R5n, R6a, R6g, R6i, R6in, R7a, R7g, R7i, R7iz, R8a, R8g, R8gb, R8gn, R8i, R8i-flex, R8in, R8ib, R9g, U-3tb1, U-6tb1, U-9tb1, U-12tb1, U-18tb1, U-24tb1, U7i-6tb, U7i-8tb, U7i-12tb, U7in-16tb, U7in-24tb, U7in-32tb, U7inh-32tb, X1, X1e, X2idn, X2iedn, X2iezn, X8g, X8i
- Computación acelerada: G3, G5g, Inf1, P3, VT1
- De computación de alto rendimiento: Hpc6a, Hpc7a, Hpc7g, Hpc8a
- Instancias metal: cualquiera de los tipos de instancias anteriores que tengan el tamaño de instancia metal.
- Si se agregan volúmenes de almacén de instancias durante la inicialización: solo son compatibles los siguientes tipos de instancias: M3, C3, R3, X1, X1e, X2idn, X2iedn

Propiedad

- Compartida
- Dedicated Instance

  Para obtener más información, consulte Instancias dedicadas de Amazon EC2.

Limitaciones

La recuperación basada en acciones de CloudWatch no es compatible con una instancia que tenga las siguientes características:

- Tenencia: host dedicado. En el caso de los hosts dedicados, utilice la Recuperación automática del host dedicado en su lugar.
- Redes: instancias que usan un Elastic Fabric Adapter
- Escalado automático: instancias que forman parte de un grupo de escalado automático
- Mantenimiento: instancias que actualmente se encuentran en proceso de mantenimiento programado

Búsqueda de un tipo de instancia admitido

Puede ver los tipos de instancias que admiten la recuperación basada en acciones de CloudWatch.

Console

Para ver los tipos de instancias que admiten la recuperación basada en acciones de CloudWatch

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2. En el panel de navegación izquierdo, elija Instance Types (Tipos de instancias).
3. En la barra de filtros, agregue el filtro Auto Recovery support = true. La tabla de Tipos de instancias muestra todos los tipos de instancias que admiten la recuperación basada en acciones de CloudWatch.
4. (Opcional) Agregue filtros para ampliar el alcance de los tipos de instancias específicos que le interesen.

AWS CLI

Para ver los tipos de instancias que admiten la recuperación basada en acciones de CloudWatch

Utilice el comando describe-instance-types con el filtro `auto-recovery-supported`.

```
aws ec2 describe-instance-types \
    --filters Name=auto-recovery-supported,Values=true \
    --query "InstanceTypes[*].[InstanceType]" \
    --output text | sort
```

PowerShell

Para ver los tipos de instancias que admiten la recuperación basada en acciones de CloudWatch

Utilice el cmdlet Get-EC2InstanceType con el filtro `auto-recovery-supported`.

```
Get-EC2InstanceType `
    -Filter @{Name="auto-recovery-supported";Values="true"} | `
    Select InstanceType | Sort-Object InstanceType
```

Configuración de la recuperación basada en acciones de CloudWatch

Para configurar la recuperación basada en acciones de CloudWatch para una instancia de EC2, cree una alarma de CloudWatch que supervise la métrica de `StatusCheckFailed_System` de la instancia especificada. Configure la alarma para que se active cuando el valor de la métrica sea 1, lo que indica que se ha producido un error en la comprobación del estado del sistema. Configure la acción de alarma para recuperar automáticamente la instancia cuando se active.

Puede configurar la alarma mediante la consola de Amazon EC2 o la consola de CloudWatch. Para obtener las instrucciones, consulte Agregar acciones de recuperación a alarmas de Amazon

CloudWatch en esta guía del usuario o Cómo agregar acciones de recuperación a las alarmas de Amazon CloudWatch en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch.

Solución de problemas durante la recuperación basada en acciones de CloudWatch

Si la recuperación basada en acciones de CloudWatch no consigue recuperar la instancia, tenga en cuenta los siguientes problemas:

- AWSEventos del servicio de se encuentran en ejecución

  La recuperación basada en acciones de CloudWatch no funciona durante los eventos de servicio en el Panel de AWS Health. Es posible que no reciba notificaciones de error de recuperación de dichos eventos. Para obtener las últimas novedades sobre la disponibilidad del servicio, consulte la página de Estado del servicio.
- Capacidad insuficiente

  Actualmente, no hay suficiente hardware de reemplazo disponible para migrar la instancia.
- Se ha alcanzado la cantidad máxima de intentos de recuperación diarios

  La instancia ha alcanzado el límite máximo diario de tres intentos de recuperación. Es posible que la instancia sea retirada posteriormente si falla la recuperación automática y se determina que una degradación del hardware es la causa principal del fallo original en la comprobación del estado del sistema.

Si el error de comprobación del estado del sistema de la instancia continúa a pesar de haber hecho varios intentos de recuperarla, consulte Solucionar problemas de las instancias con comprobaciones de estado no superadas para obtener más información.

Uso de los metadatos de la instancia para administrar su instancia de EC2

Los metadatos de instancia son datos sobre una instancia que se pueden utilizar para configurar o administrar la instancia en ejecución. Los metadatos de instancias incluyen lo siguiente:

Propiedades de metadatos de la instancia

Las propiedades de los metadatos de instancia se dividen en categorías, como, por ejemplo, nombre de host, eventos y grupos de seguridad.

Datos dinámicos

Los datos dinámicos son metadatos que se generan cuando se inicia la instancia, como, por ejemplo, el documento de identidad de la instancia. Para obtener más información, consulte Categorías de datos dinámicos.

Datos de usuario

También puede utilizar metadatos de instancia para obtener acceso a los datos de usuario que especificó al inicializar la instancia. Por ejemplo, se pueden especificar parámetros para configurar la instancia o incluir un script sencillo. También puede crear AMI genéricas y usar los datos de usuario para modificar los archivos de configuración proporcionados durante la inicialización. Por ejemplo, si ejecuta servidores web para varios negocios pequeños, todos pueden utilizar la misma AMI genérica y recuperar el contenido de un bucket de Amazon S3 que especifique en los datos de usuario en la inicialización. Para añadir un nuevo cliente en cualquier momento, cree un bucket para el cliente, añada su contenido y lance la AMI con el nombre de bucket único proporcionado a su código en los datos de usuario. Si inicia varias instancias con la misma llamada a `RunInstances`, los datos de usuario se encuentran disponibles para todas las instancias de esa reserva. Cada instancia que forme parte de la misma reserva tiene un número `ami-launch-index` único para que pueda escribir código que controla lo que hacen las instancias. Por ejemplo, el primer host se puede elegir a sí mismo como el nodo original de un clúster. Para ver un ejemplo de inicialización de AMI detallado, consulte Identificación de las instancias inicializadas en una sola solicitud.

Important

Aunque solo se puede obtener acceso a los metadatos de instancia y a los datos de usuario desde la propia instancia, los datos no están protegidos con métodos criptográficos ni de autenticación. Cualquier persona con acceso directo a la instancia, y prácticamente cualquier software que se ejecute en la instancia, puede ver sus metadatos. Por ello, no debería almacenar información confidencial, como contraseñas y claves de cifrado de duración prolongada, como datos de usuario.

Contenido

- Categorías de metadatos de instancia
- Categorías de datos dinámicos

- Acceso a los metadatos de instancia de una instancia de EC2
- Configuración de las opciones del servicio de metadatos de instancias
- Ejecución de comandos al lanzar una instancia de EC2 con la entrada de datos de usuario
- Identificación de las instancias inicializadas en una sola solicitud

Categorías de metadatos de instancia

Las propiedades de los metadatos de instancia se dividen en categorías. Para recuperar las propiedades de los metadatos de instancia, debe especificar la categoría en la solicitud, y los metadatos se devolverán en la respuesta.

Cuando se publican nuevas categorías, se crea una nueva compilación de metadatos de instancia con un nuevo número de versión. En la siguiente tabla, la columna Version when category was released (Versión cuando se publicó la categoría) especifica la versión de la compilación correspondiente al momento cuando se publicó una categoría de metadatos de instancia. Para no tener que actualizar el código cada vez que Amazon EC2 publique una nueva compilación de metadatos de instancia, utilice `latest` en lugar del número de versión en las solicitudes de metadatos. Para obtener más información, consulte Obtener las versiones disponibles de los metadatos de instancia.

Cuando Amazon EC2 publica una nueva categoría de metadatos de instancia, es posible que los metadatos de instancia de la nueva categoría no estén disponibles para las instancias existentes. Con las instancias basadas en Nitro, puede recuperar los metadatos de la instancia únicamente para aquellas categorías que estaban disponibles en el momento de la inicialización. Para instancias con el hipervisor Xen, se puede detener y luego iniciar la instancia para actualizar las categorías que están disponibles para ella.

En la siguiente tabla se enumeran las categorías de los metadatos de instancia. Algunos de los nombres de categoría son marcadores de posición para datos que son exclusivos de su instancia. Por ejemplo, *`mac`* representa la dirección MAC de la interfaz de red. Debe sustituir los marcadores de posición por valores reales en el momento de recuperar los metadatos de la instancia.

Categoría	Descripción	Versión cuando se publicó la categoría
`ami-id`	El ID de la AMI utilizada para iniciar la instancia.	1.0

Categoría	Descripción	Versión cuando se publicó la categoría
`ami-launch-index`	Si inicia varias instancias con la misma llamada a `RunInstances`, este valor indica el orden de inicialización de cada instancia. El valor de la primera instancia iniciada es 0. Si inicia instancias con una flota de EC2 o Auto Scaling, este valor siempre es 0.	1.0
`ami-manifest-path`	La ruta al archivo de manifiesto de AMI en Amazon S3. Si ha utilizado una AMI respaldada por Amazon EBS para iniciar la instancia, el resultado devuelto es `unknown`.	1.0
`ancestor-ami-ids`	Los ID de AMI de cualquier instancia que se haya vuelto a agrupar para crear esta AMI. Este valor solo existirá si el archivo de manifiesto de AMI contenía una clave `ancestor-amis`.	10-10-2007

Categoría	Descripción	Versión cuando se publicó la categoría
`autoscaling/target-lifecycle-state`	Valor que muestra el estado de ciclo de vida de Auto Scaling de destino al que va a pasar una instancia de Auto Scaling. Presente cuando la instancia pasa a uno de los estados de ciclo de vida de destino después del 10 de marzo de 2022. Valores posibles: `Detached` | `InService` | `Standby` | `Terminated` | `Warmed:Hibernated` | `Warmed:Running` | `Warmed:Stopped` | `Warmed:Terminated`. Consulte Recuperar el estado de ciclo de vida de destino a través de los metadatos de instancia en la Guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling.	15/07/2021
`block-device-mapping/ami`	El dispositivo virtual que contiene el sistema de archivos raíz o de arranque.	15-12-2007
`block-device-mapping/ebsN`	Los dispositivos virtuales asociados a cualquier volumen de Amazon EBS. Los volúmenes de Amazon EBS solo están disponibles en los metadatos si se encontraban presentes en el momento de la inicialización o la última vez que se inició la instancia. La N indica el índice del volumen de Amazon EBS (como `ebs1` o `ebs2`).	15-12-2007

Categoría	Descripción	Versión cuando se publicó la categoría
`block-device-mapping/ephemeral N`	Los dispositivos virtuales de los volúmenes de almacenes de instancias que no son de NVMe. La N indica el índice de cada volumen. Es posible que el número de volúmenes del almacén de instancias en la asignación del dispositivo de bloque no coincida con el número real de volúmenes del almacén de instancias para la instancia. El tipo de instancia determina el número de volúmenes del almacén de instancias que están disponibles para una instancia. Si el número de volúmenes de almacén de instancias en una asignación de dispositivo de bloque excede el número disponible para una instancia, los volúmenes de almacén de instancias adicionales se ignoran.	15-12-2007
`block-device-mapping/root`	Son los dispositivos o las particiones virtuales asociados a los dispositivos raíz o las particiones en el dispositivo virtual, donde el sistema de archivos raíz (/ o C:) se asocia a la instancia concreta.	15-12-2007
`block-device-mapping/swap`	Los dispositivos virtuales asociados a `swap`. No siempre están presentes.	15-12-2007

Categoría	Descripción	Versión cuando se publicó la categoría
`events/maintenance/history`	Si hay eventos de mantenimiento completados o cancelados para la instancia, contiene una cadena JSON con información sobre los eventos.	17/08/2018
`events/maintenance/scheduled`	Si hay eventos de mantenimiento activos para la instancia, contiene una cadena JSON con informaci ón sobre los eventos. Para obtener más información, consulte Ver los eventos programados que afectan a sus instancias de Amazon EC2.	17/08/2018
`events/recommendations/rebalance`	Tiempo aproximado, en UTC, en el que se emite la notificación de recomendación de reequilib rio de la instancia de EC2 para la instancia. A continuación, se muestra un ejemplo de los metadatos de esta categoría: `{"noticeTime": "202 0-11-05T08:22:00Z"}` . Esta categoría sólo está disponible luego de emitir la notificación. Para obtener más información, consulte Recomendación de reequilibrio de instancias de EC2.	27/10/2020

Categoría	Descripción	Versión cuando se publicó la categoría
`hostname`	Si la instancia de EC2 utiliza la asignación de nombre basada en IP (IPBN), este es el nombre de host de DNS IPv4 privado de la instancia. Si la instancia de EC2 utiliza asignación de nombre basada en recursos (RBN), este es el RBN. En los casos en los que existen varias interfaces de red, esto se refiere al dispositivo eth0 (el dispositivo cuyo número de dispositivo es 0). Para obtener más información sobre IPBN y RBN, consulte Nombres de host y dominios de instancias de EC2.	1.0
`iam/info`	Si existe un rol de IAM asociado a la instancia, contiene información acerca de la última vez que se actualizó el perfil de instancia, incluida la fecha de LastUpdated de la instancia, InstanceProfileArn e InstanceProfileId. De lo contrario, no está presente.	12-01-2012

Categoría	Descripción	Versión cuando se publicó la categoría
`iam/security-credentials/role-name`	Si hay un rol de IAM asociado a la instancia, *`role-name`* es el nombre del rol y *`role-name`* contiene las credenciales de seguridad temporales asociadas al rol (para obtener más información, consulte Recuperar credenciales de seguridad de los metadatos de la instancia). De lo contrario, no está presente.	12-01-2012
`identity-credentials/ec2/info`	Información sobre las credenciales en `identity-credentials/ec2/security-credentials/ec2-instance` .	23/05/2018
`identity-credentials/ec2/security-credentials/ec2-instance`	Credenciales del rol de identidad de instancia que permiten que el software de la instancia se identifique como AWS para admitir características como la conexión de instancias de EC2 y la configuración de administración de host predeterminada de AWS Systems Manager. Estas credenciales no tienen políticas adjuntas, por lo que no tienen permisos de API de AWS adicionales más allá de identificar la instancia en la característica de AWS. Para obtener más información, consulte Roles de identidad de instancia para instancias de Amazon EC2.	23/05/2018

Categoría	Descripción	Versión cuando se publicó la categoría
`instance-action`	Notifica a la instancia que debe reiniciarse como preparación para la agrupación. Valores válidos: `none` | `shutdown` | `bundle-pending` .	01-09-2008
`instance-id`	El ID de esta instancia.	1.0
`instance-life-cycle`	La opción de compra de esta instancia. Para obtener más información, consulte Opciones de facturación y compra de Amazon EC2.	01-10-2019
`instance-type`	El tipo de instancia. Para obtener más información, consulte Tipos de instancias de Amazon EC2.	29-08-2007
`ipv6`	La dirección IPv6 de la instancia . En los casos en los que existen varias interfaces de red, esto se refiere a la interfaz de red del dispositivo eth0 (el dispositivo cuyo número de dispositivo es 0) y la primera IPv6 asignada. Si no existe ninguna dirección IPv6 en la interfaz de red [0], este elemento no está configurado y da como resultado una respuesta HTTP 404.	2021-01-03
`kernel-id`	El ID del kernel iniciado con esta instancia, si se aplica.	01-02-2008

Categoría	Descripción	Versión cuando se publicó la categoría
`local-hostname`	En los casos en los que existen varias interfaces de red, esto se refiere al dispositivo eth0 (el dispositivo cuyo número de dispositivo es 0). Si la instancia de EC2 utiliza la asignación de nombre basada en IP (IPBN), este es el nombre de host de DNS IPv4 privado de la instancia. Si la instancia de EC2 utiliza asignación de nombre basada en recursos (RBN), este es el RBN. Para obtener más información acerca de la nomenclatura de IPBN, RBN e instancias de EC2, consulte Nombres de host y dominios de instancias de EC2.	19-01-2007
`local-ipv4`	La dirección IPv4 privada de la instancia. En los casos en los que existen varias interfaces de red, esto se refiere al dispositivo eth0 (el dispositivo cuyo número de dispositivo es 0). Si se trata de una instancia de solo IPv6, este elemento no está configurado y da como resultado una respuesta HTTP 404.	1.0

Categoría	Descripción	Versión cuando se publicó la categoría
`mac`	La dirección de control de acceso de medios (MAC) de la instancia . En los casos en los que existen varias interfaces de red, esto se refiere al dispositivo eth0 (el dispositivo cuyo número de dispositivo es 0).	01-01-2011
`metrics/vhostmd`	Ya no está disponible.	01/05/2011
`network/interfaces/ macs/mac/device-number`	El número exclusivo de dispositivo asociado a esa interfaz. El número de dispositivo se corresponde con el nombre del dispositivo; por ejemplo, un `device-number` de 2 es para el dispositivo eth2. Esta categoría se corresponde con los campos `DeviceIndex` y `device-index` que utilizan la API de Amazon EC2 y los comandos de EC2 para AWS CLI.	01-01-2011
`network/interfaces/ macs/mac/interface-id`	El ID de la interfaz de red.	01-01-2011
`network/interfaces /macs/mac/ipv4-as sociations/public-ip`	Las direcciones IPv4 privadas asociadas a cada dirección IP pública y que están asignadas a esa interfaz.	01-01-2011
`network/interfaces/ macs/mac/ipv6s`	Las direcciones IPv6 asignadas a la interfaz.	30-06-2016
`network/interfaces/ macs/mac/ipv6-prefix`	Los prefijos de IPv6 asignados a la interfaz de red.	

Categoría	Descripción	Versión cuando se publicó la categoría
`network/interfaces/macs/mac/local-hostname`	El nombre de host DNS IPv4 privado de la interfaz de red. Este valor no está establecido para las interfaces sin ninguna dirección IP, como las interfaces exclusivas de EFA. Si se trata de una interfaz de solo IPv6, este es el nombre basado en recursos. Para obtener más información sobre IPBN y RBN, consulte Nombres de host y dominios de instancias de EC2.	19-01-2007
`network/interfaces/macs/mac/local-ipv4s`	Las direcciones IPv4 privadas asociadas a la interfaz. Si se trata de una interfaz de red de solo IPv6, este elemento no está configurado y da como resultado una respuesta HTTP 404.	01-01-2011
`network/interfaces/macs/mac/mac`	La dirección MAC de la instancia.	01-01-2011
`network/interfaces/macs/`*`mac`*`/network-card`	El índice de la tarjeta de red. Algunos tipos de instancia admiten varias tarjetas de red.	2020-11-01
`network/interfaces/macs/mac/owner-id`	El ID del propietario de la interfaz de red. En entornos con varias interfaces, un tercero puede adjuntar una interfaz, como Elastic Load Balancing. El tráfico en una interfaz se factura siempre al propietario de la interfaz.	01-01-2011

Categoría	Descripción	Versión cuando se publicó la categoría
`network/interfaces/macs/mac/public-hostname`	El DNS (IPv4) público de la interfaz. Esta categoría solo se devuelve si el atributo `enableDnsHostnames` está establecido en `true`. Para obtener más información, consulte Atributos de DNS para su VPC en la Guía del usuario de Amazon VPC. Si la instancia solo tiene una dirección IPv6 pública y ninguna dirección IPv4 pública, este elemento no está configurado y da como resultado una respuesta HTTP 404.	01-01-2011
`network/interfaces/macs/mac/public-ipv4s`	Direcciones IP públicas o direcciones IP elásticas asociadas a la interfaz. Puede haber varias direcciones IPv4 en una instancia.	01-01-2011
`network/interfaces/macs/mac/security-groups`	Grupos de seguridad a los que pertenece la interfaz de red.	01-01-2011
`network/interfaces/macs/mac/security-group-ids`	Los ID de los grupos de seguridad a los que pertenece la interfaz de red.	01-01-2011
`network/interfaces/macs/mac/subnet-id`	El ID de la subred en la que reside la interfaz.	01-01-2011
`network/interfaces/macs/mac/subnet-ipv4-cidr-block`	El bloque de CIDR IPv4 de la subred en la que reside la interfaz.	01-01-2011

Categoría	Descripción	Versión cuando se publicó la categoría
`network/interfaces/macs/mac/subnet-ipv6-cidr-blocks`	El bloque de CIDR IPv6 de la subred en la que reside la interfaz.	30-06-2016
`network/interfaces/macs/mac/vpc-id`	El ID de la VPC en la que reside la interfaz.	01-01-2011
`network/interfaces/macs/mac/vpc-ipv4-cidr-block`	El bloque de CIDR IPv4 principal de la VPC.	01-01-2011
`network/interfaces/macs/mac/vpc-ipv4-cidr-blocks`	bloques de CIDR IPv4 secundarios para la VPC.	30-06-2016
`network/interfaces/macs/mac/vpc-ipv6-cidr-blocks`	El bloque de CIDR IPv6 de la VPC en la que reside la interfaz.	30-06-2016
`placement/availability-zone`	La zona de disponibilidad en la que se ha iniciado la instancia.	01-02-2008
`placement/availability-zone-id`	El ID de zona de disponibilidad estática en el que se inicia la instancia. El ID de zona de disponibilidad es coherente en todas las cuentas. Sin embargo, puede ser diferente de la zona de disponibilidad, que puede variar según la cuenta.	01-10-2019
`placement/group-name`	El nombre del grupo de ubicación en el que se inicia la instancia.	24/08/2020

Categoría	Descripción	Versión cuando se publicó la categoría
`placement/host-id`	El ID del host en el que se inicia la instancia. Aplicable solo a hosts dedicados.	24/08/2020
`placement/partition-number`	El número de la partición en la que se inicia la instancia.	24/08/2020
`placement/region`	La región de AWS en la que se inicia la instancia.	24/08/2020
`product-codes`	AWS MarketplaceCódigos de producto de asociados a la instancia, si existen.	01-03-2007
`public-hostname`	El DNS público de la instancia (IPv4). Esta categoría solo se devuelve si el atributo `enableDnsHostnames` está establecido en `true`. Para obtener más información, consulte Atributos de DNS para su VPC en la Guía del usuario de Amazon VPC. Si la instancia solo tiene una dirección IPv6 pública y ninguna dirección IPv4 pública, este elemento no está configurado y da como resultado una respuesta HTTP 404.	19-01-2007
`public-ipv4`	La dirección IPv4 pública. Si se asocia una dirección IP elástica a la instancia, el valor devuelto es dicha dirección.	19-01-2007

Categoría	Descripción	Versión cuando se publicó la categoría
`public-keys/0/openssh-key`	Clave pública. Solo se encuentra disponible si se facilita en el momento de la inicialización de la instancia.	1.0
`ramdisk-id`	El ID del disco RAM especificado en el momento de la inicialización, si se aplica.	10-10-2007
`reservation-id`	El ID de la reserva.	1.0
`security-groups`	Los nombres de los grupos de seguridad aplicados a la instancia. Tras la inicialización, puede cambiar los grupos de seguridad de las instancias. Dichos cambios se reflejan aquí y en network/interfaces/macs/*mac*/security-groups.	1.0
`services/domain`	Es el dominio para los recursos de AWS de la región.	25-02-2014
`services/partition`	Partición en la que se encuentra el recurso. Para las regiones estándar de AWS, la partición es `aws`. Si tiene recursos en otras particiones, la partición es `aws-`*`partitionname`* . Por ejemplo, la partición de los recursos de la región China (Pekín) es `aws-cn`.	20-10-2015

Categoría	Descripción	Versión cuando se publicó la categoría
`spot/instance-action`	La acción (hibernar, detener o finalizar) y la hora aproximada, en UTC, a la que se producirá la acción. Este elemento está presente solo si se ha marcado la instancia de spot para hibernar, detener o finalizar. Para obtener más información, consulte instance-action.	15/11/2016
`spot/termination-time`	La hora aproximada, en UTC, a la que el sistema operativo de la instancia de spot recibirá la señal de apagado. Este elemento está presente y contiene un valor temporal (por ejemplo, 2015-01-05T18:02:00Z) solo si la instancia de spot se ha marcado para que Amazon EC2 la finalice. El elemento termination-time no se establece en un horario si usted mismo ha finalizado la instancia de spot. Para obtener más información, consulte termination-time.	05-11-2014
`system`	El tipo de virtualización subyacente (hipervisor) de la instancia.	24/09/2022

Categoría	Descripción	Versión cuando se publicó la categoría
`tags/instance`	Las etiquetas de instancia asociadas a la instancia. Solo disponible si permite el acceso explícito a etiquetas en metadatos de instancia. Para obtener más información, consulte Habilitación del acceso a etiquetas en metadatos de instancia.	23/03/2021

Categorías de datos dinámicos

En la siguiente tabla se enumeran las categorías de los datos dinámicos.

Categoría	Descripción	Versión cuando se publicó la categoría
`fws/instance-monitoring`	Valor que muestra si el cliente ha habilitado la monitorización detallada de un minuto en CloudWatch. Valores válidos: `enabled | disabled`	04-04-2009
`instance-identity/document`	JSON que contiene atributos de instancia, como ID de instancia, dirección IP privada, entre otros. Consulte Documentos de identidad de la instancia para las instancias de Amazon EC2.	04-04-2009
`instance-identity/pkcs7`	Se utiliza para verificar la autenticidad del documento y el contenido en comparación con la firma. Consulte Documentos de identidad de la instancia para las instancias de Amazon EC2.	04-04-2009

Categoría	Descripción	Versión cuando se publicó la categoría
`instance-identity/signature`	Otras partes pueden utilizar los datos para verificar su origen y autenticidad. Consulte Documentos de identidad de la instancia para las instancias de Amazon EC2.	04-04-2009

Acceso a los metadatos de instancia de una instancia de EC2

Puede acceder a los metadatos de la instancia de EC2 desde la propia instancia o desde la consola de EC2, la API, los SDK o la AWS CLI. Para obtener la configuración de metadatos de la instancia actual de una instancia desde la consola o la línea de comandos, consulte Opciones de metadatos de instancia de consulta para instancias existentes.

También puede modificar los datos de usuario de las instancias con un volumen raíz de EBS. La instancia debe estar detenida. Para obtener instrucciones sobre la consola, consulte Actualización de los datos de usuario de la instancia. Para ver un ejemplo de Linux en el que se usa la AWS CLI, consulte modify-instance-attribute. Para ver un ejemplo de Windows en el que se utiliza Tools for Windows PowerShell, consulte the section called “Datos de usuario y las Tools for Windows PowerShell”.

> **Note**
>
> No se le cobrará por las solicitudes HTTP utilizadas para recuperar metadatos de instancia y datos de usuario.

Consideraciones sobre el acceso a los metadatos de instancia

Para evitar problemas con la recuperación de metadatos de instancia, tenga en cuenta lo siguiente.

Fallos en el lanzamiento de la instancia debido a la aplicación de IMDSv2 (**`HttpTokensEnforced=enabled`**)

Antes de habilitar la aplicación de IMDSv2, necesita que todo el software de la instancia sea compatible con IMDSv2. Después, puede cambiar el valor predeterminado para deshabilitar IMDSv1 (`httpTokens=required`), después de lo cual podrá habilitar la aplicación. Para obtener más información, Transición al uso de Servicio de metadatos de instancia, versión 2.

Formato de comando

El formato del comando es diferente, en función de si utiliza la versión 1 del servicio de metadatos de instancia (IMDSv1) o la versión 2 del servicio de metadatos de instancia (IMDSv2). De forma predeterminada, puede usar ambos ambas versiones del servicio de metadatos de instancias. Para exigir el uso de IMDSv2, consulte Uso del servicio de metadatos de instancias para acceder a metadatos de instancia.

Si se requiere IMDSv2, IMDSv1 no funciona.

Si utiliza IMDSv1 y no recibe respuesta, es probable que necesite IMDSv2. Para comprobar si IMDSv2 es obligatorio, seleccione la instancia para ver los detalles. El valor IMDSv2 indica si es obligatorio (se debe usar IMDSv2) u Opcional (se puede usar IMDSv2 o IMDSv1).

(IMDSv2) Se usa para recuperar el token /latest/api/token

La emisión de solicitudes PUT a cualquier ruta específica de la versión, como, por ejemplo, `/2021-03-23/api/token`, da lugar a que el servicio de metadatos devuelva errores 403 Forbidden (403 Prohibido). Este es el comportamiento deseado.

Versión de metadatos

Para no tener que actualizar el código cada vez que Amazon EC2 publique una nueva compilación de metadatos de instancia, se recomienda utilizar `latest` en la ruta, no el número de versión.

Compatibilidad con IPv6

Para recuperar los metadatos de la instancia mediante una dirección IPv6, asegúrese de habilitar y utilizar la dirección IPv6 del IMDS `[fd00:ec2::254]` en lugar de la dirección IPv4 `169.254.169.254`. Debe ser una instancia basada en Nitro lanzada en una subred que admita IPv6.

(Windows) Creación de las AMI personalizadas con Sysprep.

Para asegurarse de que el IMDS funcione cuando inicie una instancia desde una AMI de Windows personalizada, la AMI debe ser una imagen estandarizada creada con Windows Sysprep. De lo contrario, IMDS no funcionará. Para obtener más información, consulte Creación de una AMI de Amazon EC2 con Windows Sysprep.

En un entorno de contenedores, considere reconfigurar o aumentar el límite de saltos a 2.

Los AWS SDK utilizan llamadas a IMDSv2 de forma predeterminada. Si la llamada IMDSv2 no recibe respuesta, algunos SDK de AWS reintentan la llamada y, si aún no tienen éxito, utilizan IMDSv1. Esto puede generar un retraso, especialmente en un entorno de contenedor. Para aquellos SDK de AWS que requieren IMDSv2, si el límite de saltos es 1 en un entorno de contenedores, la llamada podría no recibir respuesta en absoluto, ya que ir al contenedor se considera un salto de red adicional.

Para mitigar estos problemas en un entorno de contenedores, considere cambiar la configuración para pasar los ajustes (como la Región de AWS) directamente al contenedor, o considere aumentar el límite de saltos a 2. Para obtener información sobre el impacto del límite de saltos, consulte Agregar defensa en profundidad contra firewalls abiertos, proxies inversos y vulnerabilidades SSRF con mejoras en el servicio de metadatos de instancias de EC2. Para obtener más información sobre cómo cambiar el límite de saltos, consulte Cambio del límite de saltos de respuesta PUT.

Límite de paquetes por segundo (PPS)

Hay un límite de 1024 paquetes por segundo (PPS) para los servicios que utilizan direcciones locales de enlace. Este límite incluye la suma de las consultas de DNS de Route 53 Resolver, las solicitudes del servicio de metadatos de instancias (IMDS), las solicitudes del protocolo de tiempo de red (NTP) del servicio temporal de Amazon y las solicitudes del Servicio de licencias de Windows (para instancias basadas en Microsoft Windows).

Consideraciones adicionales para el acceso a datos de usuario

- Los datos de usuario se tratan como datos opacos: lo que especifica es lo que obtiene en la recuperación. La instancia debe interpretar los datos de usuario y actuar sobre ellos.
- Los datos de usuario deben estar codificados con base64. Según la herramienta o el SDK que utilice, es posible que se realice automáticamente la codificación en base64. Por ejemplo:
  - La consola de Amazon EC2 puede realizar la codificación con base64 por usted, o bien puede aceptar la entrada codificada con base64.

  - La AWS CLI versión 2 realiza la codificación en base64 de los parámetros binarios de forma predeterminada. La AWS CLI versión 1 realiza la codificación en base64 del parámetro `--user-data` por usted.
  - AWS SDK para Python (Boto3) realiza la codificación en base64 del parámetro `UserData` por usted.
- Los datos de usuario están limitados a 16 KB, sin formato, antes de cifrarlo en base64. El tamaño de una cadena de longitud n tras el cifrado en base64 es ceil(n/3)*4.
- Los datos de usuario deben descodificarse en base64 al recuperarlos. Los datos se descodifican automáticamente si los recupera con los metadatos de instancia o la consola.
- Si detiene una instancia, modifica sus datos de usuario y la inicia de nuevo, los datos de usuario actualizados no se ejecutan automáticamente al iniciar la instancia. Con instancias de Windows, puede configurar los ajustes para que los scripts de datos de usuario actualizados se ejecuten una vez al iniciar la instancia, o bien cada vez que esta se inicie o se reinicie.
- Los datos de usuario son un atributo de la instancia. Si crea una AMI a partir de una instancia, los datos de usuario de la instancia no se incluyen en la AMI.

Acceso a los metadatos de la instancia desde una instancia de EC2

Puesto que los metadatos de la instancia se encuentran disponibles en la instancia en ejecución, no se necesita utilizar la consola de Amazon EC2 ni la AWS CLI. Esto puede resultar de utilidad al escribir scripts para ejecutarlos desde la instancia. Por ejemplo, puede obtener acceso a la dirección IP local de la instancia desde los metadatos de la instancia para administrar una conexión a una aplicación externa.

Todos los datos siguientes se consideran metadatos de instancia, pero se accede a ellos de diferentes maneras. Seleccione la pestaña que representa el tipo de metadatos de la instancia a los que desea acceder para ver más información.

Metadata

Las propiedades de los metadatos de instancia se dividen en categorías. Para obtener una descripción de cada categoría de metadatos de instancia, consulte Categorías de metadatos de instancia.

Para acceder a las propiedades de metadatos de instancia desde una instancia en ejecución, obtenga los datos de las siguientes URI IPv4 o IPv6. Estas direcciones IP son direcciones de

enlace local y solo son válidas desde la instancia. Para obtener más información, consulte Direcciones de enlace local.

IPv4

```
http://169.254.169.254/latest/meta-data/
```

IPv6

```
http://[fd00:ec2::254]/latest/meta-data/
```

Dynamic data

Para recuperar datos dinámicos de una instancia en ejecución, utilice los siguientes URI.

IPv4

```
http://169.254.169.254/latest/dynamic/
```

IPv6

```
http://[fd00:ec2::254]/latest/dynamic/
```

Ejemplos: acceso con cURL

Los ejemplos siguientes usan cURL para recuperar categorías de identidad de instancia de alto nivel.

IMDSv2

```
[ec2-user ~]$ TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
&& curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/
rsa2048
pkcs7
document
signature
dsa2048
```

IMDSv1

```
[ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/
rsa2048
pkcs7
document
signature
dsa2048
```

Ejemplos: acceso con PowerShell

En los ejemplos siguientes se usa PowerShell para recuperar categorías de identidad de instancia de alto nivel.

IMDSv2

```
PS C:\> [string]$token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds" = "21600"} -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/api/token
```

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} -Method
 GET -Uri http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/
document
rsa2048
pkcs7
signature
```

IMDSv1

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -uri http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/
document
rsa2048
pkcs7
signature
```

Para obtener más información sobre datos dinámicos y ejemplos de cómo recuperarlos, consulte Documentos de identidad de la instancia para las instancias de Amazon EC2.

User data

Para recuperar datos de usuario de una instancia, utilice los siguientes URI. Para recuperar los datos de usuario mediante la dirección IPv6, debe habilitarla y la instancia debe ser una instancia basada en Nitro en una subred que admita IPv6.

IPv4

```
http://169.254.169.254/latest/user-data
```

IPv6

```
http://[fd00:ec2::254]/latest/user-data
```

Las solicitudes de datos de usuario devuelven los datos tal cual (tipo de contenido `application/octet-stream`). Si la instancia no tiene ningún dato de usuario, la solicitud devuelve `404 - Not Found`.

Ejemplos: acceso con cURL para recuperar texto separado por comas

Los ejemplos siguientes usan `cURL` para recuperar datos de usuario especificados como texto separado por comas.

IMDSv2

```
TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
&& curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/user-data
1234,john,reboot,true | 4512,richard, | 173,,,
```

IMDSv1

```
curl http://169.254.169.254/latest/user-data
1234,john,reboot,true | 4512,richard, | 173,,,
```

Ejemplos: acceso con PowerShell para recuperar texto separado por comas

En los ejemplos siguientes se usa PowerShell para recuperar datos de usuario que se especificaron como texto separado por comas.

IMDSv2

```
[string]$token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds" = "21600"} -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/api/token
```

```
Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} -Method GET -Uri
 http://169.254.169.254/latest/user-data
1234,john,reboot,true | 4512,richard, | 173,,,
```

IMDSv1

```
Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = Invoke-RestMethod -Headers
 @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds" = "21600"} `
-Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/api/token} -Method GET -uri
 http://169.254.169.254/latest/user-data
1234,john,reboot,true | 4512,richard, | 173,,,
```

Ejemplos: acceso con cURL para recuperar un script

Los ejemplos siguientes usan cURL para recuperar datos de usuario que se especificaron como script.

IMDSv2

```
TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-
token-ttl-seconds: 21600"` \
&& curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/user-
data
#!/bin/bash
yum update -y
service httpd start
chkconfig httpd on
```

IMDSv1

```
curl http://169.254.169.254/latest/user-data
#!/bin/bash
yum update -y
service httpd start
chkconfig httpd on
```

Ejemplos: acceso con PowerShell para recuperar un script

En los ejemplos siguientes se usa PowerShell para recuperar datos de usuario que se especificaron como script.

IMDSv2

```
[string]$token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds"
 = "21600"} -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/api/token
```

```
Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} -Method GET -Uri
 http://169.254.169.254/latest/user-data
<powershell>
$file = $env:SystemRoot + "\Temp\" + (Get-Date).ToString("MM-dd-yy-hh-mm")
New-Item $file -ItemType file
</powershell>
<persist>true</persist>
```

IMDSv1

```
Invoke-RestMethod -uri http://169.254.169.254/latest/user-data
<powershell>
$file = $env:SystemRoot + "\Temp\" + (Get-Date).ToString("MM-dd-yy-hh-mm")
New-Item $file -ItemType file
</powershell>
<persist>true</persist>
```

Opciones de metadatos de instancia de consulta para instancias existentes

Puede consultar las opciones de metadatos de instancia para sus instancias existentes.

Console

Para consultar las opciones de metadatos de una instancia existente

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione su instancia y compruebe los siguientes campos:
   - IMDSv2 – El valor es Obligatorio u Opcional.
   - Permitir etiquetas en los metadatos de la instancia: el valor está Habilitado o Deshabilitado.
4. Con su instancia seleccionada, elija Acciones, Configuración de la instancia y Modificar opciones de metadatos de instancia.

   El cuadro de diálogo muestra si el servicio de metadatos de la instancia está habilitado o deshabilitado para la instancia seleccionada.

AWS CLI

Para consultar las opciones de metadatos de una instancia existente

Utilice el comando describe-instances.

```
aws ec2 describe-instances \
    --instance-id i-1234567898abcdef0 \
    --query 'Reservations[].Instances[].MetadataOptions'
```

PowerShell

Para consultar las opciones de metadatos de una instancia existente mediante las herramientas para PowerShell

Utilice el cmdlet Get-EC2Instance.

```
(Get-EC2Instance `
    -InstanceId i-1234567898abcdef0).Instances.MetadataOptions
```

Respuestas y mensajes de error

Todos los metadatos de instancia se devuelven como texto (tipo de contenido HTTP `text/plain`).

La solicitud de un recurso de metadato concreto devuelve el valor correspondiente, o bien un código de error HTTP `404 - Not Found` si no se encuentra disponible el recurso.

La solicitud de un recurso de metadato general (el URI acaba en /) devuelve una lista de recursos disponibles, o bien un código de error HTTP `404 - Not Found` si no existe dicho recurso. Los elementos de la lista aparecen en líneas separadas que acaban con saltos de línea (ASCII 10).

Si una solicitud IMDSv1 no recibe respuesta, es probable que se requiera IMDSv2.

Para las solicitudes realizadas con IMDSv2, se pueden devolver los siguientes códigos de error HTTP:

- `400 - Missing or Invalid Parameters` – la solicitud PUT no es válida.
- `401 - Unauthorized` – la solicitud `GET` usa un token no válido. La acción recomendada es generar un token nuevo.

- `403 - Forbidden`: la solicitud no está permitida o IMDS está desactivado.
- `404 - Not Found`: el recurso no está disponible o no existe tal recurso.
- `503`: la solicitud no se ha podido completar. Intente realizar de nuevo la solicitud.

Si el IMDS devuelve un error, curl imprime el mensaje de error en el resultado y devuelve un código de estado correcto. El mensaje de error se almacena en la variable `TOKEN`, lo que provoca que se produzca un error en los comandos curl que utilizan el token. Si llama a curl con la opción -f, devuelve un código de estado de error en caso de que se produzca un error en el servidor HTTP. Si habilita la gestión de errores, el intérprete de comandos puede atrapar el error y detener el script.

Limitación de consultas

Limitamos las consultas a IMDS por cada instancia y aplicamos límites en el número de conexiones simultáneas desde una instancia a IMDS.

Si utiliza IMDS para recuperar credenciales de seguridad de AWS, evite consultar credenciales en cada transacción o mientras se ejecuta una gran cantidad de procesos o subprocesos, ya que puede producirse una limitación controlada en las operaciones. En lugar de ello, se recomienda guardar en caché las credenciales hasta que comience a aproximarse su caducidad. Para obtener más información sobre el rol de IAM y las credenciales de seguridad asociadas al rol, consulte Recuperar credenciales de seguridad de los metadatos de la instancia.

Si experimenta limitaciones controladas al acceder a IMDS, vuelva a realizar la consulta con una estrategia de retroceso exponencial.

Uso del servicio de metadatos de instancias para acceder a metadatos de instancia

Para acceder a los metadatos de instancia desde una instancia en ejecución puede utilizar uno de los métodos siguientes:

- Servicio de metadatos de instancia, versión 2 (IMDSv2): un método orientado a la sesión

  Para ver ejemplos, consulte Ejemplos de IMDSv2.
- Servicio de metadatos de instancia, versión 1 (IMDSv1): un método de solicitud y respuesta

  Para ver ejemplos, consulte Ejemplos de IMDSv1.

De forma predeterminada, puede usar IMDSv1 o IMDSv2, o ambos.

Puede configurar el servicio de metadatos de instancias (IMDS) en cada instancia para que solo acepte llamadas a IMDSv2, lo que provocará un error en las llamadas a IMDSv1. Para obtener información acerca de cómo configurar la instancia para usar IMDSv2, consulte Configuración de las opciones del servicio de metadatos de instancias.

Los encabezados `PUT` o `GET` son exclusivos de IMDSv2. Si estas cabeceras están presentes en la solicitud, entonces la solicitud está destinada a IMDSv2. Si no hay encabezados, se supone que la solicitud está destinada a IMDSv1.

Para obtener más información, consulte Add defense in depth against open firewalls, reverse proxies, and SSRF vulnerabilities with enhancements to the EC2 Instance Metadata Service (Agregar defensa en profundidad contra firewalls abiertos, proxies inversos y vulnerabilidades SSRF con mejoras en el servicio de metadatos de instancias de EC2).

Temas

- Funcionamiento de Servicio de metadatos de instancia versión 2
- Uso de un AWS SDK compatible
- Ejemplos de IMDSv2
- Ejemplos de IMDSv1

Funcionamiento de Servicio de metadatos de instancia versión 2

IMDSv2 usa las solicitudes orientadas a la sesión. Las solicitudes orientadas a la sesión permiten crear un token de sesión que define la duración de la sesión, que puede ser de mínimo un segundo a un máximo de seis horas. En esa duración, puede utilizar el mismo token de sesión para solicitudes subsiguientes. Cuando la duración llegue a su fin, deberá crear un token de sesión nuevo para utilizarlo en las solicitudes futuras.

> **Note**
>
> En los ejemplos de esta sección, se utiliza la dirección IPv4 del servicio de metadatos de instancia (IMDS): `169.254.169.254`. Si recupera metadatos de instancia para las instancias de EC2 a través de la dirección IPv6, asegúrese de habilitar y utilizar la dirección IPv6 en su lugar: `[fd00:ec2::254]`. La dirección IPv6 de IMDS es compatible con los comandos de IMDSv2. Solo se puede acceder a la dirección IPv6 con instancias basadas en Nitro en una subred compatible con IPv6 (de doble pila o solo IPv6).

En los siguientes ejemplos se usa un script de intérprete de comandos e IMDSv2 para recuperar los elementos de metadatos de instancias de nivel superior. Cada ejemplo:

- Crea un token de sesión que dura seis horas (21 600 segundos) con la solicitud PUT
- Almacena el encabezado del token de sesión en una variable denominada `TOKEN` (instancias de Linux) o `token` (instancias de Windows)
- Solicita los elementos de metadatos de nivel superior con el token

Ejemplo de Linux

Puede ejecutar dos comandos separados o combinarlos.

Comandos separados

Primero, genere un token con el siguiente comando.

```
[ec2-user ~]$ TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"`
```

A continuación, utilice el token para generar elementos de metadatos de nivel superior mediante el siguiente comando.

```
[ec2-user ~]$ curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-data/
```

Comandos combinados

Puede almacenar el token y combinar los comandos. En el siguiente ejemplo se combinan los dos comandos anteriores y se almacena el encabezado del token de sesión en una variable denominada TOKEN.

> **Note**
>
> Si hay un error al crear el token, en lugar de un token válido, se almacena un mensaje de error en la variable y el comando no funcionará.

```
[ec2-user ~]$ TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
```

```
 && curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-data/
```

Después de crear un token, puede volverlo a usar hasta que venza. En el siguiente comando de ejemplo, que toma el ID de la AMI utilizada para lanzar la instancia, se vuelve a utilizar el token que se almacena en `$TOKEN` en el ejemplo anterior.

```
[ec2-user ~]$ curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/
meta-data/ami-id
```

Ejemplo de Windows

```
PS C:\> [string]$token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttl-
seconds" = "21600"} -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/api/token
```

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} -Method GET -
Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/
```

Después de crear un token, puede volverlo a usar hasta que venza. En el siguiente comando de ejemplo, que toma el ID de la AMI utilizada para lanzar la instancia, se vuelve a utilizar el token que se almacena en `$token` en el ejemplo anterior.

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} `
 -Method GET -uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/ami-id
```

Al utilizar IMDSv2 para solicitar metadatos de instancia, la solicitud debe incluir lo siguiente:

1. Use una solicitud `PUT` para iniciar una sesión en el servicio de metadatos de instancia. La solicitud `PUT` devuelve un token que debe incluirse en las solicitudes `GET` subsiguientes del servicio de metadatos de instancia. El token debe acceder a los metadatos con IMDSv2.
2. Incluya el token en todas las solicitudes `GET` en IMDS. Cuando el uso del token se establece en `required`, las solicitudes sin un token válido o con un token que ha vencido reciben un código de error HTTP `401 - Unauthorized`.
   - El token es una clave específica de la instancia. El token no es válido en otras instancias de EC2 y se rechazará si intenta usarlo fuera de la instancia en la que se generó.
   - La solicitud `PUT` debe incluir un encabezado que especifique el tiempo de vida (TTL) del token, en segundos, de un máximo de seis horas (21 600 segundos). El token representa una sesión lógica. El TTL especifica el período de tiempo que es válido el token y, en consecuencia, la duración de la sesión.

- Cuando un token caduca, para poder seguir accediendo a los metadatos de instancia hay que crear una sesión nueva con otro PUT.
- Puede escoger entre volver a utilizar un token o crear uno nuevo con cada solicitud. Para una cantidad pequeña de solicitudes, puede ser más sencillo generar y usar inmediatamente un token cada vez que necesite acceder a IMDS. Pero para ser más eficientes, puede especificar una duración más larga para el token y volver a usarlo en vez de escribir una solicitud PUT cada vez que tenga que solicitar metadatos de instancia. No existe ningún límite práctico en cuanto a la cantidad de tokens simultáneos, cada uno de los cuales representa su propia sesión. Sin embargo, IMDSv2 sigue limitado por la conexión normal de IMDS y la limitación controlada. Para obtener más información, consulte Limitación de consultas.

Los métodos HTTP `GET` y `HEAD` están permitidos en las solicitudes de metadatos de instancia IMDSv2. Las solicitudes `PUT` se rechazan si contienen un encabezado X-Forwarded-For.

De forma predeterminada, la respuesta a las solicitudes `PUT` tiene un límite de saltos de respuesta (tiempo de vida) de 1 en el nivel del protocolo IP. Si necesita un límite de saltos mayor, puede ajustarlo con el comando modify-instance-metadata-options de AWS CLI. Por ejemplo, puede necesitar un límite de saltos mayor para una compatibilidad con versiones anteriores con servicios de contenedor ejecutándose en la instancia. Para obtener más información, consulte Configurar las opciones de metadatos para instancias existentes.

Uso de un AWS SDK compatible

Para usar IMDSv2, las instancias de EC2 deben usar una versión de AWS SDK que admita el uso de IMDSv2. Las últimas versiones de todos los SDK de AWS son compatibles con IMDSv2.

> **Important**
>
> Le recomendamos que se mantenga al día con las versiones del SDK para estar al tanto de las características, las actualizaciones de seguridad y las dependencias subyacentes más recientes. No se recomienda el uso continuo de una versión del SDK no admitida, hágalo según su criterio. Para obtener más información, consulte Política de mantenimiento de SDK y herramientas de AWS en la Guía de referencia de SDK y herramientas de AWS.

Las siguientes son las versiones mínimas que admiten el uso de IMDSv2:

- AWS CLI: 1.16.289

- AWS Tools for Windows PowerShell— 4.0.1.0
- AWS SDK para .NET: 3.3.634.1
- AWS SDK para C++: 1.7.229
- AWS SDK para Go: 1.25.38
- AWS SDK para Go v2 – 0.19.0
- AWS SDK para Java: 1.11.678
- AWS SDK for Java 2.x: 2.10.21
- AWS SDK para JavaScript en Node.js – 2.722.0
- AWS SDK para Kotlin: 1.1.4
- AWS SDK para PHP: 3.147.7
- AWS SDK para Python (Botocore) – 1.13.25
- AWS SDK para Python (Boto3): 1.12.6
- AWS SDK para Ruby: 3.79.0

Ejemplos de IMDSv2

Ejecute los siguientes ejemplos en su instancia de Amazon EC2 para recuperar los metadatos de la instancia para IMDSv2.

En las instancias de Windows, se puede usar Windows PowerShell o instalar cURL o wget. Si se instala una herramienta de terceros en una instancia de Windows, asegúrese de leer detenidamente la documentación asociada, ya que las llamadas y el formato de salida pueden ser distintos a lo que se indica aquí.

Ejemplos

- Obtener las versiones disponibles de los metadatos de instancia
- Obtener los elementos de metadatos del nivel superior
- Cómo obtener los valores de los elementos de metadatos
- Obtener la lista de claves públicas disponibles
- Mostrar los formatos en los que se encuentra disponible la clave pública 0
- Obtener la clave pública 0 (en formato de clave OpenSSH)
- Obtener el ID de subred de una instancia
- Obtener las etiquetas de instancia de una instancia

Obtener las versiones disponibles de los metadatos de instancia

Este ejemplo obtiene las versiones disponibles de los metadatos de la instancia. Cada versión hace referencia a una compilación de metadatos de instancia correspondiente al momento en que se publicaron nuevas categorías de metadatos de instancia. No existe una correlación entre las versiones de compilación de metadatos de instancia y las versiones de la API de Amazon EC2. Tiene disponibles las versiones anteriores en caso de que tenga scripts que se basen en la estructura y la información presente en la versión anterior.

cURL

```
[ec2-user ~]$ TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-
aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
&& curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/
1.0
2007-01-19
2007-03-01
2007-08-29
2007-10-10
2007-12-15
2008-02-01
2008-09-01
2009-04-04
2011-01-01
2011-05-01
2012-01-12
2014-02-25
2014-11-05
2015-10-20
2016-04-19
...
latest
```

PowerShell

```
PS C:\> [string]$token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttl-
seconds" = "21600"} -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/api/token
```

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} -Method
 GET -Uri http://169.254.169.254/
1.0
2007-01-19
```

```
2007-03-01
2007-08-29
2007-10-10
2007-12-15
2008-02-01
2008-09-01
2009-04-04
2011-01-01
2011-05-01
2012-01-12
2014-02-25
2014-11-05
2015-10-20
2016-04-19
...
latest
```

Obtener los elementos de metadatos del nivel superior

Este ejemplo obtiene los elementos de metadatos del nivel superior. Para obtener más información sobre los elementos en la respuesta, consulte Categorías de metadatos de instancia.

Tenga en cuenta que se incluyen las etiquetas en este resultado solo si ha permitido el acceso. Para obtener más información, consulte the section called “Habilitación del acceso a etiquetas en metadatos de instancia”.

cURL

```
[ec2-user ~]$ TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
&& curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-data/
ami-id
ami-launch-index
ami-manifest-path
block-device-mapping/
events/
hostname
iam/
instance-action
instance-id
instance-life-cycle
```

```
instance-type
local-hostname
local-ipv4
mac
metrics/
network/
placement/
profile
public-hostname
public-ipv4
public-keys/
reservation-id
security-groups
services/
tags/
```

PowerShell

```
PS C:\> [string]$token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttl-
seconds" = "21600"} -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/api/token
```

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} -Method
 GET -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/
ami-id
ami-launch-index
ami-manifest-path
block-device-mapping/
hostname
iam/
instance-action
instance-id
instance-life-cycle
instance-type
local-hostname
local-ipv4
mac
metrics/
network/
placement/
profile
public-hostname
public-ipv4
public-keys/
```

```
reservation-id
security-groups
services/
tags/
```

Cómo obtener los valores de los elementos de metadatos

En estos ejemplos se obtienen los valores de algunos elementos de metadatos de nivel superior del ejemplo anterior. Estas solicitudes usan el token almacenado creado mediante el comando del ejemplo anterior. El token no debe estar vencido.

cURL

```
[ec2-user ~]$ curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/
latest/meta-data/ami-id
ami-0abcdef1234567890
```

```
[ec2-user ~]$ curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/
latest/meta-data/reservation-id
r-0efghijk987654321
```

```
[ec2-user ~]$ curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/
latest/meta-data/local-hostname
ip-10-251-50-12.ec2.internal
```

```
[ec2-user ~]$ curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/
latest/meta-data/public-hostname
ec2-203-0-113-25.compute-1.amazonaws.com
```

PowerShell

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} -Method
 GET -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/ami-id
ami-0abcdef1234567890
```

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} -Method
 GET -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/reservation-id
r-0efghijk987654321
```

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} -Method
 GET -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/local-hostname
ip-10-251-50-12.ec2.internal
```

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} -Method
 GET -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-hostname
ec2-203-0-113-25.compute-1.amazonaws.com
```

Obtener la lista de claves públicas disponibles

Este ejemplo obtiene la lista de las claves públicas disponibles.

cURL

```
[ec2-user ~]$ TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-
aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
&& curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-
data/public-keys/
0=my-public-key
```

PowerShell

```
PS C:\> [string]$token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttl-
seconds" = "21600"} -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/api/token
```

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} -Method
 GET -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-keys/
0=my-public-key
```

Mostrar los formatos en los que se encuentra disponible la clave pública 0

Este ejemplo muestra los formatos en los que se encuentra disponible la clave pública 0.

cURL

```
[ec2-user ~]$ TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-
aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
&& curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-
data/public-keys/0/
```

```
openssh-key
```

PowerShell

```
PS C:\> [string]$token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds" = "21600"} -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/api/token
```

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} -Method
 GET -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-keys/0/openssh-key
openssh-key
```

Obtener la clave pública 0 (en formato de clave OpenSSH)

Este ejemplo obtiene la clave pública 0 (en formato de clave OpenSSH).

cURL

```
[ec2-user ~]$ TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
&& curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-keys/0/openssh-key
ssh-rsa MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE my-public-key
```

PowerShell

```
PS C:\> [string]$token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds" = "21600"} -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/api/token
```

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} -Method
 GET -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-keys/0/openssh-key
ssh-rsa MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE my-public-key
```

Obtener el ID de subred de una instancia

Este ejemplo obtiene el ID de subred de una instancia.

cURL

```
[ec2-user ~]$ TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-
aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
&& curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-
data/network/interfaces/macs/02:29:96:8f:6a:2d/subnet-id
subnet-be9b61d7
```

PowerShell

```
PS C:\> [string]$token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttl-
seconds" = "21600"} -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/api/token
```

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} -
Method GET -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/network/interfaces/
macs/02:29:96:8f:6a:2d/subnet-id
subnet-be9b61d7
```

Obtener las etiquetas de instancia de una instancia

Si el acceso a las etiquetas de la instancia en los metadatos de instancia está encendido, puede obtener las etiquetas para una instancia de los metadatos de instancia. Para obtener más información, consulte Recuperar etiquetas desde los metadatos de instancia.

Ejemplos de IMDSv1

Ejecute los siguientes ejemplos en su instancia de Amazon EC2 para recuperar los metadatos de la instancia para IMDSv1.

En las instancias de Windows, se puede usar Windows PowerShell o instalar cURL o wget. Si se instala una herramienta de terceros en una instancia de Windows, asegúrese de leer detenidamente la documentación asociada, ya que las llamadas y el formato de salida pueden ser distintos a lo que se indica aquí.

Ejemplos

- Obtener las versiones disponibles de los metadatos de instancia
- Obtener los elementos de metadatos del nivel superior
- Cómo obtener los valores de los elementos de metadatos
- Obtener la lista de claves públicas disponibles
- Mostrar los formatos en los que se encuentra disponible la clave pública 0
- Obtener la clave pública 0 (en formato de clave OpenSSH)
- Obtener el ID de subred de una instancia
- Obtener las etiquetas de instancia de una instancia

Obtener las versiones disponibles de los metadatos de instancia

Este ejemplo obtiene las versiones disponibles de los metadatos de la instancia. Cada versión hace referencia a una compilación de metadatos de instancia correspondiente al momento en que se publicaron nuevas categorías de metadatos de instancia. No existe una correlación entre las versiones de compilación de metadatos de instancia y las versiones de la API de Amazon EC2. Tiene disponibles las versiones anteriores en caso de que tenga scripts que se basen en la estructura y la información presente en la versión anterior.

cURL

```
[ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/
```

```
1.0
2007-01-19
2007-03-01
2007-08-29
2007-10-10
2007-12-15
2008-02-01
2008-09-01
2009-04-04
2011-01-01
2011-05-01
2012-01-12
2014-02-25
2014-11-05
2015-10-20
2016-04-19
...
latest
```

PowerShell

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -uri http://169.254.169.254/
1.0
2007-01-19
2007-03-01
2007-08-29
2007-10-10
2007-12-15
2008-02-01
2008-09-01
2009-04-04
2011-01-01
2011-05-01
2012-01-12
2014-02-25
2014-11-05
2015-10-20
2016-04-19
...
latest
```

Obtener los elementos de metadatos del nivel superior

Este ejemplo obtiene los elementos de metadatos del nivel superior. Para obtener más información sobre los elementos en la respuesta, consulte Categorías de metadatos de instancia.

Tenga en cuenta que se incluyen las etiquetas en este resultado solo si ha permitido el acceso. Para obtener más información, consulte the section called “Habilitación del acceso a etiquetas en metadatos de instancia”.

cURL

```
[ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/
ami-id
ami-launch-index
ami-manifest-path
block-device-mapping/
events/
hostname
iam/
instance-action
instance-id
instance-type
local-hostname
local-ipv4
mac
metrics/
network/
placement/
profile
public-hostname
public-ipv4
public-keys/
reservation-id
security-groups
services/
tags/
```

PowerShell

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/
ami-id
ami-launch-index
```

```
ami-manifest-path
block-device-mapping/
hostname
iam/
instance-action
instance-id
instance-type
local-hostname
local-ipv4
mac
metrics/
network/
placement/
profile
public-hostname
public-ipv4
public-keys/
reservation-id
security-groups
services/
tags/
```

Cómo obtener los valores de los elementos de metadatos

En estos ejemplos se obtienen los valores de algunos elementos de metadatos de nivel superior del ejemplo anterior.

cURL

```
[ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/ami-id
ami-0abcdef1234567890
```

```
[ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/reservation-id
r-0efghijk987654321
```

```
[ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/local-hostname
ip-10-251-50-12.ec2.internal
```

```
[ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-hostname
ec2-203-0-113-25.compute-1.amazonaws.com
```

PowerShell

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/ami-id
ami-0abcdef1234567890
```

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/reservation-id
r-0efghijk987654321
```

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/local-hostname
ip-10-251-50-12.ec2.internal
```

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-hostname
ec2-203-0-113-25.compute-1.amazonaws.com
```

Obtener la lista de claves públicas disponibles

Este ejemplo obtiene la lista de las claves públicas disponibles.

cURL

```
[ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-keys/
0=my-public-key
```

PowerShell

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-keys/ 0=my-public-key
```

Mostrar los formatos en los que se encuentra disponible la clave pública 0

Este ejemplo muestra los formatos en los que se encuentra disponible la clave pública 0.

cURL

```
[ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-keys/0/
```

```
openssh-key
```

PowerShell

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-
keys/0/openssh-key
openssh-key
```

Obtener la clave pública 0 (en formato de clave OpenSSH)

Este ejemplo obtiene la clave pública 0 (en formato de clave OpenSSH).

cURL

```
[ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-keys/0/openssh-key
ssh-rsa MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE my-public-key
```

PowerShell

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-
keys/0/openssh-key
ssh-rsa MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
```

```
YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE my-public-key
```

Obtener el ID de subred de una instancia

Este ejemplo obtiene el ID de subred de una instancia.

cURL

```
[ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/network/interfaces/
macs/02:29:96:8f:6a:2d/subnet-id
subnet-be9b61d7
```

PowerShell

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/network/
interfaces/macs/02:29:96:8f:6a:2d/subnet-id
subnet-be9b61d7
```

Obtener las etiquetas de instancia de una instancia

Si el acceso a las etiquetas de la instancia en los metadatos de instancia está encendido, puede obtener las etiquetas para una instancia de los metadatos de instancia. Para obtener más información, consulte Recuperar etiquetas desde los metadatos de instancia.

Transición al uso de Servicio de metadatos de instancia, versión 2

Si desea configurar las instancias para que solo acepten las llamadas del servicio de metadatos de instancias versión 2 (IMDSv2), recomendamos que utilice las siguientes herramientas y la ruta de transición.

Temas

- Herramientas para la transición a IMDSv2
- Ruta recomendada para exigir IMDSv2

Herramientas para la transición a IMDSv2

Las siguientes herramientas permiten identificar, supervisar y administrar la transición del software del IMDSv1 al IMDSv2. Para obtener instrucciones sobre cómo utilizar estas herramientas, consulte Ruta recomendada para exigir IMDSv2.

AWS Software de

Las últimas versiones de los SDK AWS CLI y AWS son compatibles con IMDSv2. Para utilizar IMDSv2, actualice las instancias de EC2 para hacer uso de las versiones más recientes. Para conocer las versiones mínimas del AWS SDK compatibles con IMDSv2, consulte Uso de un AWS SDK compatible.

Todos los paquetes de software de Amazon Linux 2 y Amazon Linux 2023 son compatibles con IMDSv2. Amazon Linux 2023 deshabilita IMDSv1 de forma predeterminada.

Analizador de paquetes IMDS

El analizador de paquetes IMDS es una herramienta de código abierto que identifica y registra las llamadas de IMDSv1 durante la fase de arranque y las operaciones del tiempo de ejecución de la instancia. Con el análisis de estos registros, puede identificar con precisión el software que realiza las llamadas a IMDSv1 en las instancias y determinar qué se debe actualizar para que solo sea compatible con IMDSv2 en las instancias. Puede ejecutar IMDS Packet Analyzer desde una línea de comandos o instalarlo como un servicio. Para obtener más información, consulte AWS ImdsPacketAnalyzer en GitHub.

CloudWatch

CloudWatch ofrece las dos siguientes métricas para supervisar las instancias:

`MetadataNoToken`: IMDSv2 utiliza sesiones respaldadas por tokens, mientras que IMDSv1 no. La métrica `MetadataNoToken` realiza un seguimiento del número de llamadas al servicio de metadatos de instancia (IMDS) que están utilizando IMDSv1. Al seguir esta métrica hasta cero, puede determinar si y cuándo se ha actualizado el software para utilizar IMDSv2.

`MetadataNoTokenRejected`: Tras inhabilitar IMDSv1, puede usar la métrica `MetadataNoTokenRejected` para hacer un seguimiento del número de veces que se intentó y rechazó una llamada de IMDSv1. Al seguir esta métrica, puede determinar si es necesario actualizar el software para utilizar IMDSv2.

Para cada instancia de EC2, estas métricas se excluyen mutuamente. Cuando IMDSv1 está activado (`httpTokens = optional`), solo emite `MetadataNoToken`. Cuando IMDSv1 está

deshabilitado (`httpTokens = required`), solo emite `MetadataNoTokenRejected`. Para saber cuándo usar estas métricas, consulte Ruta recomendada para exigir IMDSv2.

Para obtener más información, consulte Métricas de la instancia.

Lanzamiento de las API

Instancias nuevas: Utilice la API RunInstances para lanzar instancias nuevas que exijan el uso de IMDSv2. Para obtener más información, consulte Configurar las opciones de metadatos para instancias nuevas.

Instancias existentes: Utilice la API ModifyInstanceMetadataOptions para exigir el uso de IMDSv2 en las instancias existentes. Para obtener más información, consulte Configurar las opciones de metadatos para instancias existentes.

Instancias nuevas lanzadas por los grupos de escalado automático: Para requerir el uso de IMDSv2 en todas las instancias nuevas lanzadas por grupos de escalado automático, los cuales pueden utilizar una plantilla de lanzamiento o una configuración de lanzamiento. Al crear una plantilla de inicialización o crear una configuración de inicialización, debe configurar los parámetros `MetadataOptions` para requerir el uso de IMDSv2. El grupo de escalado automático inicia nuevas instancias con la nueva plantilla de inicialización o la configuración de inicialización, pero las instancias existentes no resultan afectadas.

Instancias existentes en un grupo de escalado automático: Utilice la API ModifyInstanceMetadataOptions para exigir el uso de IMDSv2 en las instancias existentes o terminar las instancias, y el grupo de escalado automático lanzará nuevas instancias de sustitución con la configuración de las opciones de metadatos de la instancia definida en la plantilla de lanzamiento o en la configuración de lanzamiento.

AMI de

Las AMI configuradas con el parámetro `ImdsSupport` establecido en `v2.0`, por defecto, lanzarán las instancias que exigen IMDSv2. Amazon Linux 2023 está configurado con `ImdsSupport = v2.0`.

AMI nuevas: Utilice el comando CLI register-image para establecer el parámetro `ImdsSupport` en `v2.0` al crear una AMI nueva.

AMI existentes: Utilice el comando CLI modify-image-attribute para establecer el parámetro `ImdsSupport` en `v2.0` al modificar una AMI existente.

Para obtener más información, consulte Configuración de la AMI.

Controles a nivel de cuenta

Puede establecer valores predeterminados para las opciones de metadatos de instancia a nivel de cuenta. Los valores predeterminados se aplican automáticamente al lanzar una instancia. Para obtener más información, consulte Ajuste de IMDSv2 como valor predeterminado de la cuenta.

También puede hacer cumplir el requisito de usar IMDSv2 a nivel de cuenta. Cuando la aplicación de IMDSv2 está habilitada:

- Instancias nuevas: las instancias configuradas para lanzarse con IMDSv1 activado no se iniciarán
- Instancias existentes con IMDSv1 deshabilitado: se impedirán los intentos de habilitar IMDSv1 en las instancias existentes.
- Instancias existentes con IMDSv1 activado: las instancias existentes con IMDSv1 ya activado no se verán afectadas.

Para obtener más información, consulte Aplicar IMDSv2 a nivel de cuenta.

Políticas de IAM y SCP

Puede utilizar una política de IAM o una política de control de servicio (SCP) AWS Organizations para controlar a los usuarios de IAM de la siguiente forma:

- No se puede iniciar una instancia con la API RunInstances, a menos que la instancia esté configurada para usar IMDSv2.
- No se puede modificar una instancia existente mediante la API ModifyInstanceMetadataOptions para volver a habilitar IMDSv1.

La política de IAM o SCP debe contener las siguientes claves de condición de IAM:

- `ec2:MetadataHttpEndpoint`
- `ec2:MetadataHttpPutResponseHopLimit`
- `ec2:MetadataHttpTokens`

Si un parámetro en la llamada API o CLI no coincide con el estado especificado en la política que contiene la clave de condición, la llamada API o CLI falla con una respuesta `UnauthorizedOperation`.

Además, puede elegir una capa de protección adicional para forzar el cambio de IMDSv1 a IMDSv2. En la capa de administración de acceso, en relación con las API que se han llamado mediante credenciales de rol de EC2, puede usar una clave de condición en políticas de IAM o políticas de control de servicios (SCP) de AWS Organizations. En específico, al usar la clave de

condición de política `ec2:RoleDelivery` con un valor `2.0` en las políticas de IAM, las llamadas a la API realizadas con credenciales de rol de EC2 que se han obtenido de IMDSv1 recibirán la respuesta `Unauthorized0peration`. Se puede conseguir lo mismo de forma más extensa si dicha condición la exige una SCP. De esta manera se logra que las credenciales proporcionadas mediante IMDSv1 no se puedan usar para llamar a las API porque cualquier llamada a la API que no cumpla la condición especificada recibirá un error `Unauthorized0peration`.

Para ver ejemplos de políticas de IAM, consulte Trabajar con metadatos de instancias. Para obtener más información sobre las SCP, consulte Políticas de control de servicios en la Guía del usuario de AWS Organizations.

Políticas declarativas

Utilice las políticas declarativas (una característica de AWS Organizations) para configurar de forma predeterminada la cuenta de IMDS, incluida la aplicación de IMDSv2, en toda la organización. Para ver un ejemplo de política, consulte la pestaña Metadatos de las instancias en la sección Políticas declarativas compatibles de la Guía del usuario de AWS Organizations.

Ruta recomendada para exigir IMDSv2

Si se usan las herramientas anteriores, recomendamos la siguiente ruta para pasar a IMDSv2:

- Paso 1: Identificar las instancias con IMDSv2=optional y auditar el uso de IMDSv1
- Paso 2: Actualizar el software a IMDSv2
- Paso 3: Requerir IMDSv2 en las instancias
- Paso 4: Establecer IMDSv2=required como predeterminado
- Paso 5: Aplicar las instancias que requieran IMDSv2

Paso 1: Identificar las instancias con IMDSv2=optional y auditar el uso de IMDSv1

Para evaluar el alcance de la migración a IMDSv2, identifique las instancias que estén configuradas para permitir IMDSv1 o IMDSv2 y audite las llamadas a IMDSv1.

1. Cómo identificar las instancias que están configuradas para permitir IMDSv1 o IMDSv2:

   Amazon EC2 console

   1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
   2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).

3. Para ver solo las instancias configuradas para permitir IMDSv1 o IMDSv2, agregue el filtro IMDSv2 = optional.
4. Como alternativa, para ver si IMDSv2 es opcional u obligatorio para todas las instancias, abra la ventana de Preferencias (icono de engranaje), active IMDSv2 y seleccione Confirmar. Esto agrega la columna IMDSv2 a la tabla de Instancias.

AWS CLI

Utilice el comando describe-instances y filtre por `metadata-options.http-tokens = optional`, de la siguiente manera:

```
aws ec2 describe-instances --filters "Name=metadata-options.http-
tokens,Values=optional" --query "Reservations[*].Instances[*].[InstanceId]" --
output text
```

2. Cómo auditar las llamadas de IMDSv1 en cada instancia:

   Utilice la métrica de CloudWatch `MetadataNoToken`. Esta métrica muestra la cantidad de llamadas de IMDSv1 a IMDS de las instancias. Para obtener más información, consulte Métricas de la instancia.

3. Cómo identificar el software de las instancias que realizan llamadas a IMDSv:

   Utilice el analizador de paquetes IMDS de código abierto para identificar y registrar las llamadas a IMDSv1 durante la fase de arranque y las operaciones de tiempo de ejecución de la instancia. Con esta información, puede identificar el software que se va a actualizar para que las instancias estén listas para utilizarse únicamente con IMDSv2. Puede ejecutar IMDS Packet Analyzer desde una línea de comandos o instalarlo como un servicio.

Paso 2: Actualizar el software a IMDSv2

Actualice todos los SDK, las CLI y el software que usen credenciales de rol en sus instancias a las versiones compatibles con IMDSv2. Para obtener más información sobre la actualización de la CLI, consulte Instalación o actualización a la versión más reciente de la AWS CLI en la Guía del usuario de AWS Command Line Interface.

Paso 3: Requerir IMDSv2 en las instancias

Tras confirmar que no hubo llamadas de IMDSv1 mediante la métrica `MetadataNoToken`, configure las instancias existentes para que requieran IMDSv2. Además, configure todas las instancias nuevas para que requieran IMDSv2. Es decir, deshabilite IMDSv1 en todas las instancias nuevas y existentes.

1. Cómo configurar las instancias existentes para que requieran IMDSv2:

   Amazon EC2 console

   1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
   2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
   3. Seleccione la instancia.
   4. Elija Acciones, Configuración de la instancia y Modificar opciones de metadatos de instancia.
   5. En IMDSv2, seleccione Obligatorio.
   6. Seleccione Save.

   AWS CLI

   Utilice el comando de la CLI modify-instance-metadata-options para especificar que solo se debe utilizar IMDSv2.

   > **Note**
   >
   > Modifique esta configuración en las instancias en ejecución. El cambio se aplica de inmediato sin necesidad de reiniciar la instancia.

   Para obtener más información, consulte Requerir el uso de IMDSv2.

2. Cómo controlar los problemas después de deshabilitar IMDSv1:

   1. Realice un seguimiento del número de veces que se intentó realizar una llamada de IMDSv1 y se rechazó con la métrica de CloudWatch `MetadataNoTokenRejected`.

2. Si la métrica `MetadataNoTokenRejected` registra las llamadas de IMDSv1 a una instancia que tiene problemas de software, esto indica que es necesario actualizar el software para poder utilizar IMDSv2.

3. Cómo configurar las nuevas instancias para que requieran IMDSv2:

   Amazon EC2 console

   1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
   2. Siga estos pasos para lanzar una instancia.
   3. Amplíe Detalles avanzados y, en Versión de metadatos, seleccione Solo V2 (se requiere un token).
   4. En el panel Resumen, revise la configuración de la instancia y, a continuación, elija Iniciar instancia.

      Para obtener más información, consulte Configuración de la instancia en el momento de la inicialización.

   AWS CLI

   AWS CLI: use el comando run-instances y especifique que solo se requiere IMDSv2.

Paso 4: Establecer IMDSv2=required como predeterminado

Estableza IMDSv2=required como configuración predeterminada a nivel de cuenta o de organización. Esto garantiza que todas las instancias recién lanzadas se configuren automáticamente para que requieran IMDSv2.

1. Cómo establecer el nivel de cuenta predeterminado:

   Amazon EC2 console

   1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
   2. En el panel de navegación, elija Panel.
   3. En la tarjeta Atributos de cuenta, en Configuración, elija Protección y seguridad de datos.
   4. En Valores predeterminados de IMDS, seleccione Administrar.
   5. En Servicio de metadatos de instancia, seleccione Habilitado.
   6. En Versión de metadatos, elija Solo V2 (token obligatorio).

7. Elija Actualizar.

AWS CLI

Utilice el comando de la CLI modify-instance-metadata-defaults y especifique `--http-tokens required` y `--http-put-response-hop-limit 2`.

Para obtener más información, consulte Ajuste de IMDSv2 como valor predeterminado de la cuenta.

2. Como alternativa, establezca los valores predeterminados a nivel de organización mediante una política declarativa:

   Utilice una política declarativa para establecer como obligatorio el valor predeterminado de la organización para IMDSv2. Para ver un ejemplo de política, consulte la pestaña Metadatos de las instancias en la sección Políticas declarativas compatibles de la Guía del usuario de AWS Organizations.

Paso 5: Aplicar las instancias que requieran IMDSv2

Una vez que haya confirmado que ninguna de sus instancias depende de IMDSv1, le recomendamos que aplique IMDSv2 en todas las instancias nuevas.

Utilice una de las opciones siguientes para aplicar IMDSv2:

1. Aplica IMDSv2 con una propiedad de cuenta

   Puede aplicar el uso de IMDSv2 a nivel de cuenta para cada Región de AWS. Cuando se aplican, las instancias solo se pueden lanzar si están configuradas para que exijan IMDSv2. Esta aplicación se aplica independientemente de cómo esté configurada la instancia o la AMI. Para obtener más información, consulte Aplicar IMDSv2 a nivel de cuenta. Para aplicar esta configuración a nivel de organización, defina una política declarativa. Para ver un ejemplo de política, consulte la pestaña Metadatos de las instancias en la sección Políticas declarativas compatibles de la Guía del usuario de AWS Organizations.

   Para evitar que se revoque la aplicación, debe utilizar una política de IAM para impedir el acceso a la API ModifyInstanceMetadataDefaults. Para obtener más información, consulte Uso de una política de IAM.

> **Note**
>
> Esta configuración no cambia la versión de IMDS de las instancias existentes, pero bloquea la activación de IMDSv1 en las instancias existentes que actualmente tienen inhabilitado IMDSv1.

> **Warning**
>
> Si la aplicación de IMDSv2 está habilitada y `httpTokens` no está establecida en la configuración de la instancia `required` en el momento del lanzamiento, en la configuración de la cuenta o en la configuración de la AMI, el lanzamiento de la instancia fallará. Para obtener información sobre la resolución de problemas, consulte Se produce un error al lanzar una instancia habilitada para IMDSv1.

2. Como alternativa, aplique IMDSv2 mediante las siguientes claves de condición de IAM o SCP:

   - `ec2:MetadataHttpTokens`
   - `ec2:MetadataHttpPutResponseHopLimit`
   - `ec2:MetadataHttpEndpoint`

   Estas claves de condición controlan el uso de las API RunInstances y ModifyInstanceMetadataOptions, así como las CLI correspondientes. Si se crea una política y un parámetro en la llamada a la API no coincide con el estado especificado en la política que usa la clave de condición, la llamada a la API o a la CLI devolverá una respuesta de error `UnauthorizedOperation`.

   Para ver ejemplos de políticas de IAM, consulte Trabajar con metadatos de instancias.

Limitación del acceso al servicio de metadatos de instancias

Puede considerar la posibilidad de usar reglas de firewall locales para desactivar el acceso de algunos o todos los procesos al servicio de metadatos de instancias (IMDS).

En el caso de las instancias basadas en Nitro, se puede acceder a IMDS desde su propia red cuando un dispositivo de red de la VPC, como un enrutador virtual, reenvía paquetes a la dirección de IMDS y la comprobación de origen o destino predeterminada en la instancia se encuentra

deshabilitada. Para evitar que un origen externo a la VPC llegue a IMDS, se recomienda modificar la configuración del dispositivo de red para eliminar los paquetes con la dirección IPv4 de destino de IMDS `169.254.169.254` y, si habilita el punto de conexión IPv6, la dirección IPv6 de IMDS `[fd00:ec2::254]`.

Limitación del acceso a IMDS para instancias de Linux

Uso de iptables para limitar el acceso

En el siguiente ejemplo se usan iptables de Linux y su módulo `owner` para impedir que el webserver Apache (basado en el ID de usuario de instalación predeterminado de `apache`) acceda a 169.254.169.254. Usa una regla de rechazo para rechazar todas las solicitudes de metadatos de instancia (IMDSv1 o IMDSv2) de cualquier proceso que se ejecute con ese usuario.

```
$ sudo iptables --append OUTPUT --proto tcp --destination 169.254.169.254 --match owner
 --uid-owner apache --jump REJECT
```

O, puede plantearse solo dar acceso a usuarios o grupos determinados, mediante el uso de reglas de permiso. Las reglas de permiso pueden ser más sencillas de administrar desde el punto de vista de la seguridad, ya que requieren que tome una decisión acerca del software que necesita acceso a los metadatos de instancia. Si usa reglas de permiso, es menos probable que permita al software de forma involuntaria acceder al servicio de metadatos (al que no pretendía dar acceso) si posteriormente cambia el software o la configuración en una instancia. También puede combinar el uso de grupos con reglas de permiso, de manera que pueda añadir y eliminar usuarios de un grupo permitido sin tener que cambiar la regla del firewall.

En el siguiente ejemplo se impide el acceso a IMDS a todos los procesos, excepto a aquellos que se ejecutan en la cuenta de usuario `trustworthy-user`.

```
$ sudo iptables --append OUTPUT --proto tcp --destination 169.254.169.254 --match
 owner ! --uid-owner trustworthy-user --jump REJECT
```

> **Note**
>
> - Para usar reglas de firewall locales, debe adaptar los comandos de ejemplo anteriores para adaptarlos a sus necesidades.
> - De forma predeterminada, las reglas iptables no persisten en los reinicios de sistema. Pueden convertirse en persistentes con el uso de funcionalidades del SO, que no se describen aquí.

- El módulo `owner` de iptables solo coincide con la pertenencia a grupos si el grupo es el grupo principal de un usuario local determinado. Los otros grupos no coinciden.

Uso de PF o IPFW para limitar el acceso

Si usa FreeBSD u OpenBSD, también puede plantearse usar PF o IPFW. En los siguientes ejemplos se limita el acceso a IMDS a únicamente el usuario raíz.

PF

```
$ block out inet proto tcp from any to 169.254.169.254
```

```
$ pass out inet proto tcp from any to 169.254.169.254 user root
```

IPFW

```
$ allow tcp from any to 169.254.169.254 uid root
```

```
$ deny tcp from any to 169.254.169.254
```

> **Note**
>
> El orden de los comandos PF e IPFW importa. El valor predeterminado de PF es la última regla coincidente y el de IPFW es la primera regla coincidente.

Limitación del acceso a IMDS para instancias de Windows

Uso del firewall de Windows para limitar el acceso

El ejemplo de PowerShell utiliza el firewall integrado de Windows para impedir que el webserver Apache (basado en el ID de usuario de instalación predeterminado de `NT AUTHORITY\IUSR`) acceda a 169.254.169.254. Usa una regla de rechazo para rechazar todas las solicitudes de metadatos de instancia (IMDSv1 o IMDSv2) de cualquier proceso que se ejecute con ese usuario.

```
PS C:\> $blockPrincipal = New-Object -TypeName System.Security.Principal.NTAccount ("NT
 AUTHORITY\IUSR")
```

```
PS C:\> $BlockPrincipalSID =
 $blockPrincipal.Translate([System.Security.Principal.SecurityIdentifier]).Value
PS C:\> $BlockPrincipalSDDL = "D:(A;;CC;;;$BlockPrincipalSID)"
PS C:\> New-NetFirewallRule -DisplayName "Block metadata service from IIS" -Action
 block -Direction out `
-Protocol TCP -RemoteAddress 169.254.169.254 -LocalUser $BlockPrincipalSDDL
```

O, puede plantearse solo dar acceso a usuarios o grupos determinados, mediante el uso de reglas de permiso. Las reglas de permiso pueden ser más sencillas de administrar desde el punto de vista de la seguridad, ya que requieren que tome una decisión acerca del software que necesita acceso a los metadatos de instancia. Si usa reglas de permiso, es menos probable que permita al software de forma involuntaria acceder al servicio de metadatos (al que no pretendía dar acceso) si posteriormente cambia el software o la configuración en una instancia. También puede combinar el uso de grupos con reglas de permiso, de manera que pueda añadir y eliminar usuarios de un grupo permitido sin tener que cambiar la regla del firewall.

El siguiente ejemplo impide acceder a los metadatos de instancia a todos los procesos que se ejecutan como grupo de SO especificado en la variable `blockPrincipal` (en este ejemplo, el grupo Windows `Everyone`), excepto para los procesos especificados en `exceptionPrincipal` (en este ejemplo, un grupo denominado `trustworthy-users`). Debe especificar los dos principios de rechazo y de permiso porque el firewall de Windows, a diferencia de la regla `! --uid-owner trustworthy-user` en iptables de Linux, no proporciona un mecanismo abreviado para permitir solo un principal determinado (usuario o grupo) mediante el rechazo de los demás.

```
PS C:\> $blockPrincipal = New-Object -TypeName System.Security.Principal.NTAccount
 ("Everyone")
PS C:\> $BlockPrincipalSID =
 $blockPrincipal.Translate([System.Security.Principal.SecurityIdentifier]).Value
PS C:\> $exceptionPrincipal = New-Object -TypeName System.Security.Principal.NTAccount
 ("trustworthy-users")
PS C:\> $ExceptionPrincipalSID =
 $exceptionPrincipal.Translate([System.Security.Principal.SecurityIdentifier]).Value
PS C:\> $PrincipalSDDL = "O:LSD:(D;;CC;;;$ExceptionPrincipalSID)(A;;CC;;;
$BlockPrincipalSID)"
PS C:\> New-NetFirewallRule -DisplayName "Block metadata service for
 $($blockPrincipal.Value), exception: $($exceptionPrincipal.Value)" -Action block -
Direction out `
-Protocol TCP -RemoteAddress 169.254.169.254 -LocalUser $PrincipalSDDL
```

> **Note**
>
> Para usar reglas de firewall locales, debe adaptar los comandos de ejemplo anteriores para adaptarlos a sus necesidades.

Uso de las reglas netsh para limitar el acceso

Puede plantearse bloquear todo el software con reglas `netsh` pero son menos flexibles.

```
C:\> netsh advfirewall firewall add rule name="Block metadata service altogether"
 dir=out protocol=TCP remoteip=169.254.169.254 action=block
```

> **Note**
>
> - Para usar reglas de firewall locales, debe adaptar los comandos de ejemplo anteriores para adaptarlos a sus necesidades.
> - Las reglas `netsh` deben establecerse a partir de un símbolo del sistema elevado y no pueden fijarse para denegar o permitir determinados principales.

Configuración de las opciones del servicio de metadatos de instancias

El servicio de metadatos de instancias (IMDS) se ejecuta de forma local en todas las instancias de EC2. Las opciones de metadatos de instancia hacen referencia a un conjunto de configuraciones que controlan la accesibilidad y el comportamiento del IMDS en una instancia de EC2.

Puede configurar las siguientes opciones de metadatos de instancia en cada instancia.

Servicio de metadatos de instancias (IMDS): `enabled` | `disabled`

Puede habilitar o deshabilitar el IMDS en una instancia. Si está deshabilitado, ni usted ni ningún código podrá acceder a los metadatos de la instancia.

El IMDS tiene dos puntos de conexión en una instancia: IPv4 (`169.254.169.254`) e IPv6 (`[fd00:ec2::254]`). Al habilitar el IMDS, el punto de conexión IPv4 se habilita automáticamente. Si desea habilitar el punto de conexión IPv6, tendrá que hacerlo de forma explícita.

Punto de conexión IPv6 del IMDS: `enabled` | `disabled`

Puede habilitar de forma explícita el punto de conexión IPv6 del IMDS en una instancia. Cuando el punto de conexión IPv6 está habilitado, el punto de conexión IPv4 permanece habilitado. El punto de conexión IPv6 solo es compatible con instancias basadas en Nitro en subredes compatibles con IPv6 (de doble pila o solo IPv6).

Versión de metadatos: `IMDSv1 or IMDSv2 (token optional)` | `IMDSv2 only (token required)`

Al solicitar metadatos de instancia, las llamadas de IMDSv2 solicitan un token. Las llamadas de IMDSv1 no requieren un token. Puede configurar una instancia para que permita las llamadas de IMDSv1 o IMDSv2 (en las que el token es opcional) o para que solo permita las llamadas de IMDSv2 (en las que el token es obligatorio).

Límite de saltos de respuesta de metadatos: 1–64

El límite de saltos es el número de saltos de red que puede realizar la respuesta PUT. Puede establecer el límite de saltos en un mínimo de 1 y un máximo de 64. En un entorno de contenedores, un límite de 1 saltos puede provocar problemas. Para obtener información sobre cómo mitigar estos problemas, consulte la información sobre entornos de contenedores en Consideraciones sobre el acceso a los metadatos de instancia.

Acceso a etiquetas en metadatos de instancia: `enabled` | `disabled`

Puede habilitar o deshabilitar el acceso a las etiquetas de la instancia desde los metadatos de instancia. Para obtener más información, consulte Visualización de etiquetas para las instancias de EC2 mediante los metadatos de la instancia.

Para ver la configuración actual de una instancia, consulte Opciones de metadatos de instancia de consulta para instancias existentes.

Dónde configurar las opciones de metadatos de instancia

Las opciones de metadatos de instancia se pueden configurar en diferentes niveles, de la siguiente manera:

- Cuenta: puede establecer valores predeterminados para las opciones de metadatos de instancia a nivel de cuenta para cada Región de AWS. Cuando se inicia una instancia, las opciones de metadatos de instancia se configuran automáticamente en los valores a nivel de cuenta. Puede

cambiar este valor en el momento de la inicialización. Los valores predeterminados a nivel de cuenta no afectan a las instancias existentes.

- AMI: puede establecer el parámetro `imds-support` a `v2.0` cuando registra o modifica una AMI. Cuando se inicia una instancia con esta AMI, la versión de metadatos de instancia se establece automáticamente en IMDSv2 y el límite de saltos se establece en 2.
- instancia: puede cambiar todas las opciones de metadatos de instancia en el momento de la inicialización, al anular la configuración predeterminada. También puede cambiar las opciones de metadatos de instancia después de la inicialización en una instancia en ejecución o detenida. Tenga en cuenta que los cambios pueden restringirse mediante una política de IAM o SCP.

Para obtener más información, consulte Configurar las opciones de metadatos para instancias nuevas y Configurar las opciones de metadatos para instancias existentes.

Orden de prioridad para las opciones de metadatos de instancia

El valor de cada opción de metadatos de instancia se determina en el momento de la inicialización de la instancia, siguiendo un orden jerárquico de prioridad. La jerarquía, con la prioridad más alta en la parte superior, es la siguiente:

- Prioridad 1, configuración de la instancia en la inicialización: los valores se pueden especificar en la plantilla de inicialización o en la configuración de la instancia. Todos los valores especificados aquí anulan los valores especificados a nivel de cuenta o en la AMI.
- Prioridad 2, configuración de la cuenta: si no se especifica un valor al iniciar la instancia, lo determina la configuración a nivel de cuenta (que se establece para cada Región de AWS). La configuración a nivel de cuenta incluye un valor para cada opción de metadatos o no indica ninguna preferencia.
- Prioridad 3, configuración de la AMI: si no se especifica un valor al iniciar la instancia o a nivel de cuenta, lo determina la configuración de la AMI. Esto se aplica solo a `HttpTokens` y `HttpPutResponseHopLimit`.

Cada opción de metadatos se evalúa por separado. La instancia se puede ajustar con una combinación de configuración de instancia directa, valores predeterminados a nivel de cuenta y la configuración de la AMI.

Puede cambiar el valor de cualquier opción de metadatos después de la inicialización en una instancia en ejecución o detenida, a menos que los cambios estén restringidos por una política de IAM o SCP.

> **Note**
>
> La configuración de aplicación de IMDSv2 a nivel de cuenta se evalúa después de que el orden de prioridad haya determinado la configuración del IMDS de la instancia. Cuando la aplicación de IMDSv2 está habilitada, fallarán las instancias habilitadas con IMDSv1. Para obtener más información sobre la aplicación, consulte Aplicar IMDSv2 a nivel de cuenta.

> **Warning**
>
> Si la aplicación de IMDSv2 está habilitada y no se ha establecido `httpTokens` en `required` en la configuración de la instancia en el momento del lanzamiento, en los ajustes de la cuenta o en la configuración de la AMI, el lanzamiento fallará.

Ejemplo 1: determine los valores de las opciones de metadatos

En este ejemplo, se inicia una instancia de EC2 en una Región en la que `HttpPutResponseHopLimit` se establece en 1 a nivel de cuenta. La AMI especificada tiene `ImdsSupport` establecido en `v2.0`. En el momento de la inicialización, no se especifican opciones de metadatos directamente en la instancia. La instancia se inicia con las siguientes opciones de metadatos:

```
"MetadataOptions": {
    ...
    "HttpTokens": "required",
    "HttpPutResponseHopLimit": 1,
    ...
```

Estos valores se determinaron de la siguiente manera:

- No se especificaron opciones de metadatos en el momento de la inicialización: durante la inicialización de la instancia, no se proporcionaron valores específicos para las opciones de metadatos ni en los parámetros de inicialización de la instancia ni en la plantilla de inicialización.
- La configuración de la cuenta tiene prioridad: si no se especifican valores específicos en el momento de la inicialización, prevalece la configuración a nivel de la cuenta dentro de la Región. Esto significa que se aplican los valores predeterminados configurados a nivel de cuenta. En este caso, `HttpPutResponseHopLimit` se estableció en 1.

- La configuración de la AMI tiene prioridad: en ausencia de un valor específico en la inicialización o a nivel de cuenta para `HttpTokens` (la versión de metadatos de la instancia), se aplica la configuración de la AMI. En este caso, la configuración de AMI `ImdsSupport: v2.0` determinó que `HttpTokens` se estableció en `required`. Tenga en cuenta que, si bien la configuración de la AMI `ImdsSupport: v2.0` está diseñada para establecerse como `HttpPutResponseHopLimit: 2`, la configuración a nivel de cuenta `HttpPutResponseHopLimit: 1`, que tiene mayor prioridad, la anuló.

Ejemplo 2: determine los valores de las opciones de metadatos

En este ejemplo, la instancia de EC2 se inicia con la misma configuración que en el ejemplo 1 anterior, pero con `HttpTokens` configurados `optional` directamente como en la instancia en el momento de la inicialización. La instancia se inicia con las siguientes opciones de metadatos:

```
"MetadataOptions": {
    ...
    "HttpTokens": "optional",
    "HttpPutResponseHopLimit": 1,
    ...
```

El valor de `HttpPutResponseHopLimit` se determina de la misma manera que en el ejemplo 1. Sin embargo, el valor de `HttpTokens` se determina de la siguiente manera: las opciones de metadatos configuradas en la instancia en el momento de la inicialización tienen prioridad. Aunque la AMI se configuró con `ImdsSupport: v2.0` (en otras palabras, `HttpTokens` se establecieron como `required`), prevaleció el valor especificado en la instancia en el momento de la inicialización (`HttpTokens` se establecieron como `optional`).

Ejemplo 3: determine los valores de las opciones de metadatos con HttpTokenforced activado

En este ejemplo, el número de cuenta en la región tiene `HttpTokens = required` y `HttpTokensEnforced = enabled`.

Considere los siguientes intentos de lanzamiento de instancias de EC2:

- Intento de lanzamiento con `HttpTokens` establecido en `optional`: el lanzamiento falla porque la aplicación a nivel de cuenta está habilitada (`HttpTokensEnforced = enabled`) y el parámetro de lanzamiento tiene prioridad sobre el valor predeterminado de la cuenta.
- Intento de lanzamiento con `HttpTokens` establecido en `required`: el lanzamiento se realiza correctamente porque cumple con la aplicación a nivel de cuenta.


- Intento de lanzamiento sin especificar ningún valor de `HttpTokens`: el lanzamiento se realiza correctamente porque el valor predeterminado se establece en `required` según la configuración de la cuenta.

Ajuste de la versión de los metadatos de instancia

Cuando se lanza una instancia, el valor de la versión de metadatos de la instancia es IMDSv1 o IMDSv2 (token opcional) (`httpTokens=optional`) o solo IMDSv2 (se requiere token) (**`httpTokens=required`**).

Al iniciar la instancia, puede especificar de forma manual el valor de la versión de metadatos o usar el valor predeterminado. Si especifica el valor de forma manual, anulará los valores predeterminados. Si opta por no especificar el valor de forma manual, se determinará mediante una combinación de ajustes predeterminados.

En el siguiente diagrama de flujo se muestra cómo se determina la versión de metadatos de una instancia en el momento del lanzamiento en función de los ajustes de los distintos niveles de la configuración y en el lugar en el que se evalúa la aplicación. En la siguiente tabla se proporciona la configuración específica de cada nivel.



En la tabla se muestra cómo se determina la versión de metadatos de una instancia en el momento de la inicialización (indicada en la columna 4, en la Configuración de la instancia resultante) en función de los ajustes de los distintos niveles de configuración. El orden de prioridad es de izquierda a derecha, donde la primera columna tiene mayor prioridad, como se indica a continuación:

- Columna 1: Parámetro de inicialización, representa la configuración de la instancia que se especifica de forma manual en la inicialización.
- Columna 2: Nivel de cuenta predeterminado, representa la configuración de la cuenta.
- Columna 3: Valor predeterminado de la AMI, representa la configuración de la AMI.

Parámetro de inicialización	Nivel de cuenta predeterminado	AMI predeterminada	Configuración de la instancia resultante
V2 únicamente (token obligatorio)	Sin preferencias	V2 únicamente	V2 únicamente
V2 únicamente (token obligatorio)	V2 únicamente	V2 únicamente	V2 únicamente
V2 únicamente (token obligatorio)	V1 o V2	V2 únicamente	V2 únicamente
V1 o V2 (token obligatorio)	Sin preferencias	V2 únicamente	V1 o V2
V1 o V2 (token obligatorio)	V2 únicamente	V2 únicamente	V1 o V2
V1 o V2 (token obligatorio)	V1 o V2	V2 únicamente	V1 o V2
No configurado	Sin preferencias	V2 únicamente	V2 únicamente
No configurado	V2 únicamente	V2 únicamente	V2 únicamente
No configurado	V1 o V2	V2 únicamente	V1 o V2
V2 únicamente (token obligatorio)	Sin preferencias	null	V2 únicamente
V2 únicamente (token obligatorio)	V2 únicamente	null	V2 únicamente

Parámetro de inicialización	Nivel de cuenta predeterminado	AMI predeterminada	Configuración de la instancia resultante
V2 únicamente (token obligatorio)	V1 o V2	null	V2 únicamente
V1 o V2 (token obligatorio)	Sin preferencias	null	V1 o V2
V1 o V2 (token obligatorio)	V2 únicamente	null	V1 o V2
V1 o V2 (token obligatorio)	V1 o V2	null	V1 o V2
No configurado	Sin preferencias	null	V1 o V2
No configurado	V2 únicamente	null	V2 únicamente
No configurado	V1 o V2	null	V1 o V2

Uso de las claves de condición de IAM para restringir las opciones de metadatos de instancia

Puede utilizar claves de condición de IAM en una política de IAM o SCP de la siguiente forma:

- Permitir que una instancia se lance únicamente si está configurada para requerir el uso de IMDSv2
- Restringir el número de saltos permitidos
- Desactivar el acceso a los metadatos de instancia

Tareas

- Configurar las opciones de metadatos para instancias nuevas
- Configurar las opciones de metadatos para instancias existentes

> **Note**
>
> Debe proceder con cautela y realizar pruebas antes de realizar cambios. Tome nota de lo siguiente:
>
> - Si fuerza el uso de IMDSv2, las aplicaciones o los agentes que usen IMDSv1 para acceder a metadatos de instancia se interrumpirán.
> - Si desactiva todo acceso a los metadatos de instancia, las aplicaciones o los agentes que confíen en que el acceso a metadatos de instancia funcione, se interrumpirán.
> - En el caso de IMDSv2, debe utilizar `/latest/api/token` al recuperar el token.
> - (Solo Windows) Si la versión de PowerShell es anterior a 4.0, debe actualizar a Windows Management Framework 4.0 para requerir el uso de IMDSv2.

Configurar las opciones de metadatos para instancias nuevas

Puede configurar las siguientes opciones de metadatos para nuevas instancias.

Opciones

- Requerir el uso de IMDSv2
- Habilitación de los puntos de conexión IPv4 e IPv6 de IMDS
- Desactivar el acceso a los metadatos de instancia
- Permitir acceso a etiquetas en metadatos de instancia

> **Note**
>
> Los ajustes de estas opciones se configuran a nivel de cuenta, ya sea directamente en la cuenta o mediante una política declarativa. Se deben configurar en cada Región de AWS en la que desee configurar las opciones de metadatos de la instancia. El uso de una política declarativa permite aplicar la configuración en varias regiones simultáneamente, así como en varias cuentas simultáneamente. Cuando se utiliza una política declarativa, no se puede modificar la configuración directamente en una cuenta. En este tema se describe cómo configurar el ajuste directamente dentro de una cuenta. Para obtener información sobre el uso de políticas declarativas, consulte Políticas declarativas en la Guía del usuario de AWS Organizations.

Requerir el uso de IMDSv2

Puede usar los siguientes métodos para exigir el uso de IMDSv2 en sus instancias nuevas.

Exigencia de IMDSv2

- Ajuste de IMDSv2 como valor predeterminado de la cuenta
- Aplicar IMDSv2 a nivel de cuenta
- Configuración de la instancia en el momento de la inicialización
- Configuración de la AMI
- Uso de una política de IAM

Ajuste de IMDSv2 como valor predeterminado de la cuenta

Puede establecer el valor predeterminado del servicio de metadatos de instancias (IMDS) a nivel de cuenta para cada Región de AWS. Cuando se inicia una instancia nueva, la versión de metadatos de la instancia se configura automáticamente al valor a nivel de cuenta predeterminado. Sin embargo, puede anular el valor manualmente al iniciarla o después. Para obtener más información sobre cómo afectan a una instancia la configuración a nivel de cuenta y las anulaciones manuales, consulte Orden de prioridad para las opciones de metadatos de instancia

> **Note**
>
> Si se establece el valor predeterminado a nivel de cuenta, no se restablecen las instancias existentes. Por ejemplo, si establece el valor predeterminado a nivel de cuenta en IMDSv2, las instancias existentes que estén configuradas en IMDSv1 no se verán afectadas. Si desea cambiar el valor de las instancias existentes, debe cambiarlo manualmente en las propias instancias.

Puede establecer el valor predeterminado de la cuenta para la versión de metadatos de instancia en IMDSv2, de modo que todas las instancias nuevas de la cuenta se inicien con IMDSv2 obligatoriamente y, de esta forma, se deshabilita IMDSv1. Con esta cuenta predeterminada, cuando lance una instancia, los valores predeterminados de la instancia serán los siguientes:

- Consola: la versión de metadatos se configura en V2 únicamente (token obligatorio) y el límite de saltos de respuesta de los metadatos se establece en 2.

- AWS CLI: `HttpTokens` se configuran como `required` y `HttpPutResponseHopLimit` se configura en 2.

> **Note**
>
> Antes de establecer el valor predeterminado de la cuenta en IMDSv2, asegúrese de que las instancias no dependan de IMDSv1. Para obtener más información, consulte Ruta recomendada para exigir IMDSv2.

Console

Cómo configurar IMDSv2 como valor predeterminado para la cuenta de la Región especificada

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Para cambiar la Región de AWS, utilice el Selector de regiones ubicado en la esquina superior derecha de la página.
3. En el panel de navegación, elija Panel.
4. En la tarjeta Atributos de cuenta, en Configuración, elija Protección y seguridad de datos.
5. Junto a los Valores predeterminados de IMDS, seleccione Administrar.
6. En la página Administrar valores predeterminados de IMDS, haga lo siguiente:
   a. En Servicio de metadatos de instancia, seleccione Habilitado.
   b. En Metadata version (Versión de metadatos), elija V2 only (token required) (solo V2 [token obligatorio]).
   c. En el Límite de saltos de respuesta de metadatos, especifique 2 si las instancias alojarán contenedores. De lo contrario, seleccione Sin preferencia. Si no se especifica ninguna preferencia, en el momento del lanzamiento, el valor predeterminado será 2 si la AMI tiene la configuración `ImdsSupport: v2.0`; de lo contrario, el valor predeterminado será 1.
   d. Elija Actualizar.

AWS CLI

Cómo configurar IMDSv2 como valor predeterminado para la cuenta de la Región especificada

Use el comando modify-instance-metadata-defaults y especifique la Región en la que desea modificar la configuración a nivel de cuenta de IMDS. Incluya `--http-tokens` establecidos como `required` y `--http-put-response-hop-limit` establecido en 2 si las instancias alojarán contenedores. De lo contrario, especifique `-1` si no desea indicar ninguna preferencia. Si se especifica `-1` (ninguna preferencia), en el momento del lanzamiento, el valor predeterminado será 2 si la AMI tiene la configuración `ImdsSupport: v2.0`; de lo contrario, el valor predeterminado será 1.

```
aws ec2 modify-instance-metadata-defaults \
    --region us-east-1 \
    --http-tokens required \
    --http-put-response-hop-limit 2
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "Return": true
}
```

Cómo ver la configuración de cuenta predeterminada para las opciones de metadatos de instancia para la Región especificada

Use el comando get-instance-metadata-defaults y especifique la Región.

```
aws ec2 get-instance-metadata-defaults --region us-east-1
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "AccountLevel": {
        "HttpTokens": "required",
        "HttpPutResponseHopLimit": 2
    },
    "ManagedBy": "account"
}
```

El campo `ManagedBy` indica la entidad que configuró el ajuste. En este ejemplo, `account` indica que el ajuste se configuró directamente en la cuenta. Un valor de `declarative-policy` significaría que el ajuste se configuró mediante una política declarativa. Para obtener más información, consulte Políticas declarativas en la Guía del usuario de AWS Organizations.

Configuración de IMDSv2 como servicio predeterminado para la cuenta para todas las regiones

Use el comando modify-instance-metadata-defaults para modificar la configuración de nivel de cuenta de IMDS para todas las regiones. Incluya `--http-tokens` establecidos como `required` y `--http-put-response-hop-limit` establecido en 2 si las instancias alojarán contenedores. De lo contrario, especifique `-1` si no desea indicar ninguna preferencia. Si se especifica `-1` (ninguna preferencia), en el momento del lanzamiento, el valor predeterminado será 2 si la AMI tiene la configuración `ImdsSupport: v2.0`; de lo contrario, el valor predeterminado será 1.

```
echo -e "Region          \t Modified" ; \
echo -e "--------------  \t ---------" ; \
for region in $(
    aws ec2 describe-regions \
        --region us-east-1 \
        --query "Regions[*].[RegionName]" \
        --output text
    );
    do (output=$(
        aws ec2 modify-instance-metadata-defaults \
            --region $region \
            --http-tokens required \
            --http-put-response-hop-limit 2 \
            --output text)
        echo -e "$region        \t $output"
    );
done
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
Region                  Modified
--------------          ---------
ap-south-1              True
eu-north-1              True
eu-west-3               True
...
```

Visualización de la configuración de cuenta predeterminada para las opciones de metadatos de instancia para todas las regiones

Use el comando get-instance-metadata-defaults.

```
echo -e "Region   \t Level          Hops    HttpTokens" ; \
```

```
echo -e "-------------- \t ------------   ----    ----------" ; \
for region in $(
    aws ec2 describe-regions \
        --region us-east-1 \
        --query "Regions[*].[RegionName]" \
        --output text
    );
    do (output=$(
        aws ec2 get-instance-metadata-defaults \
            --region $region \
            --output text)
        echo -e "$region \t $output"
    );
done
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
Region           Level          Hops    HttpTokens
--------------   ------------   ----    ----------
ap-south-1       ACCOUNTLEVEL   2       required
eu-north-1       ACCOUNTLEVEL   2       required
eu-west-3        ACCOUNTLEVEL   2       required
...
```

PowerShell

Cómo configurar IMDSv2 como valor predeterminado para la cuenta de la Región especificada

Use el cmdlet Edit-EC2InstanceMetadataDefault y especifique la Región en la que desea modificar la configuración a nivel de cuenta de IMDS. Incluya `-HttpToken` establecidos como `required` y `-HttpPutResponseHopLimit` establecido en 2 si las instancias alojarán contenedores. De lo contrario, especifique `-1` si no desea indicar ninguna preferencia. Si se especifica `-1` (ninguna preferencia), en el momento del lanzamiento, el valor predeterminado será 2 si la AMI tiene la configuración `ImdsSupport: v2.0`; de lo contrario, el valor predeterminado será 1.

```
Edit-EC2InstanceMetadataDefault `
    -Region us-east-1 `
    -HttpToken required `
    -HttpPutResponseHopLimit 2
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
True
```

Cómo ver la configuración de cuenta predeterminada para las opciones de metadatos de instancia para la Región especificada

Use el cmdlet Get-EC2InstanceMetadataDefault y especifique la región.

```
Get-EC2InstanceMetadataDefault -Region us-east-1 | Format-List
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
HttpEndpoint            :
HttpPutResponseHopLimit : 2
HttpTokens              : required
InstanceMetadataTags    :
```

Configuración de IMDSv2 como servicio predeterminado para la cuenta para todas las regiones

Use el cmdlet Edit-EC2InstanceMetadataDefault para modificar la configuración de nivel de cuenta de IMDS de todas las regiones. Incluya `-HttpToken` establecidos como `required` y `-HttpPutResponseHopLimit` establecido en 2 si las instancias alojarán contenedores. De lo contrario, especifique `-1` si no desea indicar ninguna preferencia. Si se especifica `-1` (ninguna preferencia), en el momento del lanzamiento, el valor predeterminado será 2 si la AMI tiene la configuración `ImdsSupport: v2.0`; de lo contrario, el valor predeterminado será 1.

```
(Get-EC2Region).RegionName | `
    ForEach-Object {
    [PSCustomObject]@{
        Region   = $_
        Modified = (Edit-EC2InstanceMetadataDefault `
                -Region $_ `
                -HttpToken required `
                -HttpPutResponseHopLimit 2)
    }
} | `
Format-Table Region, Modified -AutoSize
```

Resultado previsto

```
Region         Modified
```

```
------          --------
ap-south-1          True
eu-north-1          True
eu-west-3           True
...
```

Visualización de la configuración de cuenta predeterminada para las opciones de metadatos de instancia para todas las regiones

Utilice el cmdlet Get-EC2InstanceMetadataDefault.

```
(Get-EC2Region).RegionName | `
    ForEach-Object {
    [PSCustomObject]@{
        Region = $_
        HttpPutResponseHopLimit = (Get-EC2InstanceMetadataDefault -Region
 $_).HttpPutResponseHopLimit
        HttpTokens              = (Get-EC2InstanceMetadataDefault -Region
 $_).HttpTokens
    }
} | `
Format-Table -AutoSize
```

Ejemplo de resultado

```
Region          HttpPutResponseHopLimit HttpTokens
------          ----------------------- ----------
ap-south-1                            2 required
eu-north-1                            2 required
eu-west-3                             2 required
...
```

Aplicar IMDSv2 a nivel de cuenta

Puede aplicar el uso de IMDSv2 a nivel de cuenta para cada Región de AWS. Cuando se aplican, las instancias solo se pueden lanzar si están configuradas para que exijan IMDSv2. Esta aplicación se aplica independientemente de cómo esté configurada la instancia o la AMI.

> **Note**
>
> Antes de habilitar la aplicación de IMDSv2 a nivel de cuenta, asegúrese de que sus aplicaciones y AMI sean compatibles con IMDSv2. Para obtener más información, consulte Ruta recomendada para exigir IMDSv2. Si la aplicación de IMDSv2 está habilitada y `httpTokens` no está establecida en la configuración de la instancia `required` en el momento del lanzamiento, en la configuración de la cuenta o en la configuración de la AMI, el lanzamiento de la instancia fallará. Para obtener información sobre la resolución de problemas, consulte Se produce un error al lanzar una instancia habilitada para IMDSv1.

> **Note**
>
> Esta configuración no cambia la versión de IMDS de las instancias existentes, pero bloquea la activación de IMDSv1 en las instancias existentes que actualmente tienen inhabilitado IMDSv1.

Console

Para aplicar IMDSv2 para la cuenta de la región especificada

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Para cambiar la región Región de AWS, utilice el selector de regiones en la esquina superior derecha de la página.
3. En el panel de navegación, elija Panel.
4. En la tarjeta Atributos de cuenta, en Configuración, elija Protección y seguridad de datos.
5. Junto a los Valores predeterminados de IMDS, seleccione Administrar.
6. En la página Administrar valores predeterminados de IMDS, haga lo siguiente:
   a. En Metadata version (Versión de metadatos), elija V2 only (token required) (solo V2 [token obligatorio]).
   b. En Aplicar IMDSv2, seleccione Activado.
   c. Elija Actualizar.

AWS CLI

Para aplicar IMDSv2 para la cuenta de la región especificada

Use el comando modify-instance-metadata-defaults y especifique la Región en la que desea aplicar IMDSv2.

```
aws ec2 modify-instance-metadata-defaults \
    --region us-east-1 \
    --http-tokens required \
    --http-tokens-enforced enabled
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
"Return": true
}
```

Para ver la configuración de aplicación de IMDSv2 para la cuenta en una región específica

Use el comando get-instance-metadata-defaults y especifique la Región.

```
aws ec2 get-instance-metadata-defaults --region us-east-1
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "AccountLevel": {
        "HttpTokens": "required",
        "HttpTokensEnforced": "enabled"
    },
    "ManagedBy": "account"
}
```

El campo `ManagedBy` indica la entidad que configuró el ajuste. En este ejemplo, `account` indica que el ajuste se configuró directamente en la cuenta. Un valor de `declarative-policy` significaría que el ajuste se configuró mediante una política declarativa. Para obtener más información, consulte Políticas declarativas en la Guía del usuario de organizaciones de AWS.

Para aplicar IMDSv2 para la cuenta para todas las regiones

Use el comando modify-instance-metadata-defaults para aplicar IMDSv2 en todas las regiones.

```
echo -e "Region          \t Modified" ; \
echo -e "--------------  \t ---------" ; \
for region in $(
    aws ec2 describe-regions \
        --region us-east-1 \
        --query "Regions[*].[RegionName]" \
        --output text
    );
    do (output=$(
        aws ec2 modify-instance-metadata-defaults \
            --region $region \
            --http-tokens-enforced enabled \
            --output text)
        echo -e "$region        \t $output"
    );
done
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
Region                  Modified
--------------          ---------
ap-south-1              True
eu-north-1              True
eu-west-3               True
...
```

Para ver la configuración de aplicación de IMDSv2 de la cuenta en todas las regiones

Use el comando get-instance-metadata-defaults.

```
echo -e "Region   \t Level           HttpTokensEnforced" ; \
echo -e "-------------- \t ------------   ----------------" ; \
for region in $(
    aws ec2 describe-regions \
        --region us-east-1 \
        --query "Regions[*].[RegionName]" \
        --output text
    );
    do (output=$(
        aws ec2 get-instance-metadata-defaults \
            --region $region \
            --query 'AccountLevel.HttpTokensEnforced' \
```

```
            --output text)
        echo -e "$region \t ACCOUNTLEVEL $output"
    );
done
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
Region           Level          HttpTokensEnforced
--------------   ------------   ------------------
ap-south-1       ACCOUNTLEVEL   enabled
eu-north-1       ACCOUNTLEVEL   enabled
eu-west-3        ACCOUNTLEVEL   enabled
...
```

PowerShell

Para aplicar IMDSv2 para la cuenta de la región especificada

Use el cmdlet Edit-EC2InstanceMetadataDefault y especifique la Región en la que desea aplicar IMDSv2.

```
Edit-EC2InstanceMetadataDefault `
    -Region us-east-1 `
    -HttpToken required `
    -HttpPutResponseHopLimit 2
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
@{
    Return = $true
}
```

Para ver la configuración de aplicación de IMDSv2 para la cuenta en una región específica

Use el comando Get-EC2InstanceMetadataDefault y especifique la región.

```
Get-EC2InstanceMetadataDefault -Region us-east-1
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
@{
    AccountLevel = @{
```

```
        HttpTokens = "required"
        HttpTokensEnforced = "enabled"
    }
    ManagedBy = "account"
}
```

El campo `ManagedBy` indica la entidad que configuró el ajuste. En este ejemplo, `account` indica que el ajuste se configuró directamente en la cuenta. Un valor de `declarative-policy` significaría que el ajuste se configuró mediante una política declarativa. Para obtener más información, consulte Políticas declarativas en la Guía del usuario de organizaciones de AWS.

Para aplicar IMDSv2 para la cuenta para todas las regiones

Use el comando modify-instance-metadata-defaults para aplicar IMDSv2 en todas las regiones.

```
echo -e "Region          \t Modified" ; \
echo -e "--------------  \t ---------" ; \
for region in $(
    aws ec2 describe-regions \
        --region us-east-1 \
        --query "Regions[*].[RegionName]" \
        --output text
    );
    do (output=$(
        aws ec2 modify-instance-metadata-defaults \
            --region $region \
            --http-tokens-enforced enabled \
            --output text)
        echo -e "$region        \t $output"
    );
done
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
Region                  Modified
--------------          ---------
ap-south-1              True
eu-north-1              True
eu-west-3               True
...
```

Configuración de IMDSv2 como servicio predeterminado para la cuenta para todas las regiones

Use el cmdlet Edit-EC2InstanceMetadataDefault para modificar la configuración de nivel de cuenta de IMDS de todas las regiones. Incluya `-HttpToken` establecidos como `required` y `-HttpPutResponseHopLimit` establecido en 2 si las instancias alojarán contenedores. De lo contrario, especifique `-1` si no desea indicar ninguna preferencia. Si se especifica `-1` (ninguna preferencia), en el momento del lanzamiento, el valor predeterminado será 2 si la AMI tiene la configuración `ImdsSupport: v2.0`; de lo contrario, el valor predeterminado será 1.

```
(Get-EC2Region).RegionName | `
    ForEach-Object {
    [PSCustomObject]@{
        Region   = $_
        Modified = (Edit-EC2InstanceMetadataDefault `
                -Region $_ `
                -HttpToken required `
                -HttpPutResponseHopLimit 2)
    }
} | `
Format-Table Region, Modified -AutoSize
```

Resultado previsto

```
Region         Modified
------         --------
ap-south-1         True
eu-north-1         True
eu-west-3          True
...
```

Visualización de la configuración de cuenta predeterminada para las opciones de metadatos de instancia para todas las regiones

Utilice el cmdlet Get-EC2InstanceMetadataDefault.

```
(Get-EC2Region).RegionName | `
    ForEach-Object {
    [PSCustomObject]@{
        Region = $_
        HttpPutResponseHopLimit = (Get-EC2InstanceMetadataDefault -Region
 $_).HttpPutResponseHopLimit
        HttpTokens              = (Get-EC2InstanceMetadataDefault -Region
 $_).HttpTokens
    }
```

```
} | `
Format-Table -AutoSize
```

Ejemplo de resultado

```
Region         HttpPutResponseHopLimit HttpTokens
------         ----------------------- ----------
ap-south-1                           2 required
eu-north-1                           2 required
eu-west-3                            2 required
...
```

Configuración de la instancia en el momento de la inicialización

Al iniciar una instancia, puede configurarla para exigir el uso de IMDSv2 mediante la configuración de los siguientes campos:

- Consola de Amazon EC2: establezca Metadata version (Versión de metadatos) en V2 only (token required) (Solo V2 [token obligatorio]).
- AWS CLI: `HttpTokens` establecido en `required`.

Al especificar que IMDSv2 es obligatorio, también se debe habilitar el punto de conexión del servicio de metadatos de instancia (IMDS); para ello, se debe establecer Metadatos accesibles en Habilitados (consola) o `HttpEndpoint` en `enabled` (AWS CLI).

En un entorno de contenedores, cuando se requiere IMDSv2, recomendamos establecer el límite de saltos en 2. Para obtener más información, consulte Consideraciones sobre el acceso a los metadatos de instancia.

Console

Para exigir el uso de IMDSv2 en una nueva instancia

- Al iniciar una nueva instancia en la consola de Amazon EC2, despliegue Advanced details (Detalles avanzados) y haga lo siguiente:
  - Para Metadatos accesibles, elija Enabled (Habilitado).
  - En Metadata version (Versión de metadatos), elija V2 only (token required) (solo V2 [token obligatorio]).

- (Entorno de contenedores) Para el límite de saltos de respuesta de metadatos, elija 2.

Para obtener más información, consulte Detalles avanzados.

AWS CLI

Para exigir el uso de IMDSv2 en una nueva instancia

En el siguiente ejemplo de run-instances, se inicia una instancia `c6i.large` con `--metadata-options` establecido en `HttpTokens=required`. Cuando se especifica un valor para `HttpTokens`, también se debe establecer `HttpEndpoint` en `enabled`. Debido a que el encabezado del token de seguridad está establecido en `required` para las solicitudes de recuperación de metadatos, se requiere que la instancia use IMDSv2 al solicitar los metadatos de la instancia.

En un entorno de contenedores, cuando se requiere IMDSv2, recomendamos establecer el límite de saltos en 2 con `HttpPutResponseHopLimit=2`.

```
aws ec2 run-instances \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --instance-type c6i.large \
 ...
    --metadata-options
 "HttpEndpoint=enabled,HttpTokens=required,HttpPutResponseHopLimit=2"
```

PowerShell

Para exigir el uso de IMDSv2 en una nueva instancia

En el siguiente ejemplo del cmdlet New-EC2Instance, se inicia una instancia `c6i.large` con `MetadataOptions_HttpEndpoint` establecido en `enabled` y el parámetro `MetadataOptions_HttpTokens` en `required`. Cuando se especifica un valor para `HttpTokens`, también se debe establecer `HttpEndpoint` en `enabled`. Debido a que el encabezado del token de seguridad está establecido en `required` para las solicitudes de recuperación de metadatos, se requiere que la instancia use IMDSv2 al solicitar los metadatos de la instancia.

```
New-EC2Instance `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
```

```
    -InstanceType c6i.large `
    -MetadataOptions_HttpEndpoint enabled `
    -MetadataOptions_HttpTokens required
```

CloudFormation

Para especificar las opciones de metadatos de una instancia con CloudFormation, consulte la propiedad AWS::EC2::LaunchTemplate MetadataOptions en la Guía del usuario de AWS CloudFormation.

Configuración de la AMI

Al registrar una AMI nueva o modificar una AMI existente, puede establecer el parámetro `imds-support` en `v2.0`. Las instancias iniciadas desde esta AMI tendrán el valor de Metadata version (Versión de metadatos) establecido en V2 only (token required) (Solo V2 [token obligatorio]) (consola) o `HttpTokens` establecido en `required` (AWS CLI). Con esta configuración, la instancia requiere que se utilice IMDSv2 al solicitar los metadatos de la instancia.

Tenga en cuenta que cuando establezca `imds-support` en `v2.0`, las instancias iniciadas desde esta AMI también tendrán Metadata response hop limit (Límite de saltos de respuesta de metadatos) (consola) o `http-put-response-hop-limit` (AWS CLI) establecido en 2.

> **Important**
>
> No utilice este parámetro a menos que el software de AMI sea compatible con IMDSv2. Después de establecer el valor en `v2.0`, no podrá deshacer el cambio. La única forma de "restablecer" la AMI es crear una AMI nueva a partir de la instantánea subyacente.

Para configurar una nueva AMI para IMDSv2

Utilice uno de los siguientes métodos para configurar una nueva AMI de IMDSv2.

AWS CLI

El siguiente ejemplo de register-image registra una AMI mediante la instantánea especificada de un volumen raíz de EBS como dispositivo `/dev/xvda`. Especifique `v2.0` para el parámetro `imds-support` a fin de que las instancias que se lancen desde esta AMI requieran que se utilice IMDSv2 al solicitar metadatos de instancia.

```
aws ec2 register-image \
    --name my-image \
    --root-device-name /dev/xvda \
    --block-device-mappings DeviceName=/dev/
xvda,Ebs={SnapshotId=snap-0123456789example} \
    --architecture x86_64 \
    --imds-support v2.0
```

PowerShell

En el siguiente ejemplo del cmdlet Register-EC2Image, se registra una AMI mediante la instantánea especificada de un volumen raíz de EBS como dispositivo `/dev/xvda`. Especifique `v2.0` para el parámetro `ImdsSupport` a fin de que las instancias que se lancen desde esta AMI requieran que se utilice IMDSv2 al solicitar metadatos de instancia.

```
Register-EC2Image `
    -Name 'my-image' `
    -RootDeviceName /dev/xvda `
    -BlockDeviceMapping  (
    New-Object `
        -TypeName Amazon.EC2.Model.BlockDeviceMapping `
        -Property @{
        DeviceName = '/dev/xvda';
        EBS        = (New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.EbsBlockDevice -Property
 @{
                SnapshotId = 'snap-0123456789example'
                VolumeType = 'gp3'
                } )
        }  ) `
    -Architecture X86_64 `
    -ImdsSupport v2.0
```

Para configurar una AMI existente para IMDSv2

Utilice uno de los métodos siguientes para configurar una AMI existente para IMDSv2.

AWS CLI

El siguiente ejemplo modify-image-attribute modifica una AMI existente únicamente para IMDSv2. Especifique `v2.0` para el parámetro `imds-support` a fin de que las instancias que se lancen desde esta AMI requieran que se utilice IMDSv2 al solicitar metadatos de instancia.

```
aws ec2 modify-image-attribute \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --imds-support v2.0
```

PowerShell

En el siguiente ejemplo de cmdlet Edit-EC2ImageAttribute, se modifica una AMI existente únicamente para IMDSv2. Especifique `v2.0` para el parámetro `imds-support` a fin de que las instancias que se lancen desde esta AMI requieran que se utilice IMDSv2 al solicitar metadatos de instancia.

```
Edit-EC2ImageAttribute `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -ImdsSupport 'v2.0'
```

Uso de una política de IAM

Puede crear una política de IAM que realice una de las siguientes acciones:

- Impide a los usuarios iniciar nuevas instancias a menos que exijan el uso de IMDSv2 en la nueva instancia.
- Impide que los usuarios llamen a la API ModifyInstanceMetadataOptions para cambiar las opciones de metadatos de una instancia en ejecución. Restrinja el acceso a la propiedad ModifyInstanceMetadataOptions HttpTokens para evitar actualizaciones no deseadas de las instancias en ejecución.
- Impida que los usuarios llamen a la API ModifyInstanceMetadataDefaults para cambiar la configuración predeterminada de las cuentas tanto de HttpTokens como de HttpTokensEnforced. Al restringir el acceso a estas dos propiedades, se garantizará que solo los roles autorizados puedan modificar los valores predeterminados de la cuenta.

Para exigir el uso de IMDSv2 en todas las instancias nuevas mediante una política de IAM

Para asegurarse de que los usuarios solo puedan lanzar instancias que exigen el uso de IMDSv2 al solicitar metadatos de instancia, haga lo siguiente:

- Restrinja el acceso a las API `ModifyInstanceMetadataOptions` y `ModifyInstanceMetadataDefaults`, más específicamente, a las propiedades `httpTokens` y `httpTokensEnforced`.

- A continuación, establezca la cuenta predeterminada en `httpTokens = required` y `httpTokensEnforced = enabled`.

  Para ver una política de IAM de ejemplo, consulte Trabajar con metadatos de instancias.

Habilitación de los puntos de conexión IPv4 e IPv6 de IMDS

El IMDS tiene dos puntos de conexión en una instancia: IPv4 (`169.254.169.254`) e IPv6 (`[fd00:ec2::254]`). Al habilitar el IMDS, el punto de conexión IPv4 se habilita automáticamente. El punto de conexión IPv6 permanece deshabilitado incluso si se lanza una instancia en una subred de solo IPv6. Para habilitar el punto de conexión IPv6, tiene que hacerlo de manera explícita. Si habilita el punto de conexión IPv6, el punto de conexión IPv4 permanece habilitado.

Puede habilitar el punto de conexión IPv6 al momento de lanzar una instancia o después.

Requisitos para la habilitación de un punto de conexión IPv6

- El tipo de instancia seleccionado es una instancia basada en Nitro.
- Las subredes seleccionadas son compatibles con IPv6, y cada subred es de doble pila o solo IPv6.

Utilice uno de los siguientes métodos para lanzar una instancia con el punto de conexión IPv6 de IMDS habilitado.

Console

Para habilitar el punto de conexión IPv6 de IMDS en el momento del lanzamiento de una instancia

- Lance la instancia en la consola de Amazon EC2 con la siguiente información especificada en Advanced details (Detalles avanzados):
  - Para el punto de conexión IPv6 para la obtención de metadatos, seleccione Activado.

Para obtener más información, consulte Detalles avanzados.

AWS CLI

Para habilitar el punto de conexión IPv6 de IMDS en el momento del lanzamiento de una instancia

El siguiente ejemplo de run-instances inicia una instancia `c6i.large` con el punto de conexión de IPv6 habilitado para IMDS. Para habilitar el punto de conexión de IPv6, para el parámetro `--metadata-options`, especifique `HttpProtocolIpv6=enabled`. Cuando se especifica un valor para `HttpProtocolIpv6`, también se debe establecer `HttpEndpoint` en `enabled`.

```
aws ec2 run-instances \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --instance-type c6i.large \
    ...
    --metadata-options "HttpEndpoint=enabled,HttpProtocolIpv6=enabled"
```

PowerShell

Para habilitar el punto de conexión IPv6 de IMDS en el momento del lanzamiento de una instancia

En el siguiente ejemplo del cmdlet New-EC2Instance, se inicia una instancia `c6i.large` con el punto de conexión de IPv6 habilitado para IMDS. Para habilitar el punto de conexión IPv6, especifique `MetadataOptions_HttpProtocolIpv6` como `enabled`. Cuando se especifica un valor para `MetadataOptions_HttpProtocolIpv6`, también se debe establecer `MetadataOptions_HttpEndpoint` en `enabled`.

```
New-EC2Instance `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -InstanceType c6i.large `
    -MetadataOptions_HttpEndpoint enabled `
    -MetadataOptions_HttpProtocolIpv6 enabled
```

Desactivar el acceso a los metadatos de instancia

Puede desactivar el acceso a los metadatos de la instancia si deshabilita el IMDS al iniciar una instancia. Puede activar el acceso más adelante si vuelve a habilitar el IMDS. Para obtener más información, consulte Activación del acceso a los metadatos de instancias.

> **Important**
>
> Puede optar por deshabilitar el IMDS durante la inicialización o después. Si deshabilita el IMDS durante la inicialización, es posible que lo siguiente no funcione:

- Es posible que no tenga acceso mediante SSH a su instancia. `public-keys/0/openssh-key`, que es la clave de SSH pública de su instancia, no estará accesible porque normalmente se proporciona y se accede a ella desde los metadatos de la instancia de EC2.
- Los datos de usuario de EC2 no estarán disponibles y no se ejecutarán al iniciar la instancia. Los datos de usuario de EC2 se alojan en el IMDS. Si deshabilita el IMDS, desactiva de forma eficaz el acceso a los datos de los usuarios.

Para acceder a esta funcionalidad, puede volver a habilitar el IMDS después de la inicialización.

Console

Para desactivar el acceso a los metadatos de instancia durante la inicialización

- Lance la instancia en la consola de Amazon EC2 con la siguiente información especificada en Advanced details (Detalles avanzados):
  - Para Metadatos accesibles, elija Disabled (Deshabilitado).

Para obtener más información, consulte Detalles avanzados.

AWS CLI

Para desactivar el acceso a los metadatos de instancia durante la inicialización

Lance la instancia con `--metadata-options` establecido en `HttpEndpoint=disabled`.

```
aws ec2 run-instances \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --instance-type c6i.large \
    ...
    --metadata-options "HttpEndpoint=disabled"
```

PowerShell

Para desactivar el acceso a los metadatos de instancia durante la inicialización

En el siguiente ejemplo del cmdlet New-EC2Instance, se inicia una instancia con `MetadataOptions_HttpEndpoint` establecido en `disabled`.

```
New-EC2Instance `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -InstanceType c6i.large `
    -MetadataOptions_HttpEndpoint disabled
```

CloudFormation

Para especificar las opciones de metadatos de una instancia con CloudFormation, consulte la propiedad AWS::EC2::LaunchTemplate MetadataOptions en la Guía del usuario de CloudFormation.

Permitir acceso a etiquetas en metadatos de instancia

De forma predeterminada, no se puede acceder a las etiquetas de instancia en los metadatos de la instancia. Para cada instancia, debe permitir el acceso de manera explícita. Si se permite el acceso, las claves de etiquetas de la instancia deben cumplir con restricciones de caracteres específicas; de lo contrario, fallará el lanzamiento de la instancia. Para obtener más información, consulte Habilitación del acceso a etiquetas en metadatos de instancia.

Configurar las opciones de metadatos para instancias existentes

Puede modificar las opciones de metadatos para las instancias existentes.

Además, puede crear una política de IAM que impida a los usuarios modificar las opciones de metadatos de instancias existentes. Para controlar qué usuarios pueden modificar las opciones de metadatos de instancias, especifique una política que impida a todos los usuarios que no tengan un rol determinado utilizar la API ModifyInstanceMetadataOptions. Para ver una política de IAM de ejemplo, consulte Trabajar con metadatos de instancias.

> **Note**
>
> Si se utilizó una política declarativa para configurar las opciones de metadatos de la instancia, no podrá modificarlas directamente en la cuenta. Para obtener más información, consulte Políticas declarativas en la Guía del usuario de AWS Organizations.

Requerir el uso de IMDSv2

Utilice uno de los siguientes métodos para modificar las opciones de metadatos de una instancia existente para requerir que se utilice IMDSv2 al requerir los metadatos de instancia. Cuando se requiere IMDSv2, no se puede usar IMDSv1.

> **Note**
>
> Antes de solicitar el uso de IMDSv2, asegúrese de que la instancia no esté realizando llamadas a IMDSv1. La métrica `MetadataNoToken` de CloudWatch rastrea las llamadas de IMDSv1. Cuando `MetadataNoToken` no registra ningún uso de IMDSv1 en una instancia, la instancia estará lista para requerir IMDSv2.

Console

Para exigir el uso de IMDSv2 en una instancia existente

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione la instancia.
4. Elija Acciones, Configuración de la instancia y Modificar opciones de metadatos de instancia.
5. En el cuadro de diálogo Modificar opciones de metadatos de instancia, haga lo siguiente:
   a. En Servicio de metadatos de instancia, seleccione Habilitar.
   b. En IMDSv2, seleccione Obligatorio.
   c. Seleccione Save.

AWS CLI

Para exigir el uso de IMDSv2 en una instancia existente

Use el comando de la CLI modify-instance-metadata-options y establezca el parámetro `http-tokens` en `required`. Cuando se especifica un valor para `http-tokens`, también se debe establecer `http-endpoint` en `enabled`.

```
aws ec2 modify-instance-metadata-options \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
```

```
    --http-tokens required \
    --http-endpoint enabled
```

PowerShell

Para exigir el uso de IMDSv2 en una instancia existente

Utilice el cmdlet Edit-EC2InstanceMetadataOption y defina el parámetro `HttpTokens` en `required`. Cuando se especifica un valor para `HttpTokens`, también se debe establecer `HttpEndpoint` en `enabled`.

```
(Edit-EC2InstanceMetadataOption `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -HttpTokens required `
    -HttpEndpoint enabled).InstanceMetadataOptions
```

Restauración del uso de IMDSv1

Cuando se requiere IMDSv2 en una instancia, se producirá un error al usar una solicitud de IMDSv1. Cuando IMDSv2 sea opcional, tanto IMDSv2 como IMDSv1 funcionarán. Por lo tanto, para reemplazar IMDSv1, haga que IMDSv2 sea opcional (`httpTokens = optional`) mediante alguno de los métodos siguientes.

La propiedad IMDS de `httpTokensEnforced` también impide los intentos de habilitar IMDSv1 en una instancia existente. Si se habilita para una cuenta de una región, si se intenta establecer `httpTokens` en `optional` se producirá una excepción de `UnsupportedOperation`. Para obtener más información, consulte Solución de problemas.

Important

Si los lanzamientos de la instancia fallan debido a la aplicación de IMDSv2, tiene dos opciones para permitir que los lanzamientos se realicen correctamente:

- Lanzar instancias solo como IMDSv2: si el software que se ejecuta en las instancias usa solo IMDSv2 (sin depender de IMDSv1), puede lanzar las instancias solo como IMDSv2. Para ello, configure IMDSv2 únicamente mediante los parámetros de lanzamiento de `httpTokens = required` o los metadatos predeterminados de la cuenta de la región.

- Desactivar la aplicación: si su software sigue dependiendo de IMDSv1, establezca `httpTokensEnforced` en `disabled` para la cuenta de la región. Para obtener más información, consulte Aplicar IMDSv2 a nivel de cuenta.

Console

Para restaurar el uso de IMDSv1 en una instancia

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione la instancia.
4. Elija Acciones, Configuración de la instancia y Modificar opciones de metadatos de instancia.
5. En el cuadro de diálogo Modificar opciones de metadatos de instancia, haga lo siguiente:
   a. Para Servicio de metadatos de instancia, asegúrese de que esté seleccionada la opción Habilitar.
   b. En IMDSv2, seleccione Opcional.
   c. Seleccione Save.

AWS CLI

Para restaurar el uso de IMDSv1 en una instancia

Puede utilizar el comando de la CLI modify-instance-metadata-options `http-tokens` establecido en `optional` para restaurar el uso de IMDSv1 cuando se solicitan metadatos de la instancia.

```
aws ec2 modify-instance-metadata-options \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --http-tokens optional \
    --http-endpoint enabled
```

PowerShell

Para restaurar el uso de IMDSv1 en una instancia

Puede usar el cmdlet Edit-EC2InstanceMetadataOption con `HttpTokens` establecido en `optional`, para restaurar el uso de IMDSv1 al solicitar los metadatos de la instancia.

```
(Edit-EC2InstanceMetadataOption `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -HttpTokens optional `
    -HttpEndpoint enabled).InstanceMetadataOptions
```

Cambio del límite de saltos de respuesta PUT

En las instancias existentes, puede modificar la configuración del límite de saltos de respuesta PUT.

Actualmente, solo la AWS CLI y los AWS SDK admiten cambiar el límite de saltos de respuesta PUT.

AWS CLI

Para cambiar el límite de saltos de respuesta PUT

Use el comando de la CLI modify-instance-metadata-options y establezca el parámetro `http-put-response-hop-limit` en el número de saltos necesario. En el siguiente ejemplo, el límite de saltos se ha establecido en `3`. Tenga en cuenta que al especificar un valor para `http-put-response-hop-limit`, también debe establecer `http-endpoint` en `enabled`.

```
aws ec2 modify-instance-metadata-options \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --http-put-response-hop-limit 3 \
    --http-endpoint enabled
```

PowerShell

Para cambiar el límite de saltos de respuesta PUT

Utilice el cmdlet Edit-EC2InstanceMetadataOption y defina el parámetro `HttpPutResponseHopLimit` para el número de saltos obligatorio. En el siguiente ejemplo, el límite de saltos se ha establecido en `3`. Tenga en cuenta que al especificar un valor para `HttpPutResponseHopLimit`, también debe establecer `HttpEndpoint` en `enabled`.

```
(Edit-EC2InstanceMetadataOption `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -HttpPutResponseHopLimit 3 `
    -HttpEndpoint enabled).InstanceMetadataOptions
```

Habilitación de los puntos de conexión IPv4 e IPv6 de IMDS

El IMDS tiene dos puntos de conexión en una instancia: IPv4 (`169.254.169.254`) e IPv6 (`[fd00:ec2::254]`). Al habilitar el IMDS, el punto de conexión IPv4 se habilita automáticamente. El punto de conexión IPv6 permanece deshabilitado incluso si se lanza una instancia en una subred de solo IPv6. Para habilitar el punto de conexión IPv6, tiene que hacerlo de manera explícita. Si habilita el punto de conexión IPv6, el punto de conexión IPv4 permanece habilitado.

Puede habilitar el punto de conexión IPv6 al momento de lanzar una instancia o después.

Requisitos para la habilitación de un punto de conexión IPv6

- El tipo de instancia seleccionado es una instancia basada en Nitro.
- Las subredes seleccionadas son compatibles con IPv6, y cada subred es de doble pila o solo IPv6.

En la actualidad, solo la AWS CLI y los AWS SDK son compatibles con la habilitación de un punto de conexión IPv6 de IMDS después del lanzamiento de una instancia.

AWS CLI

Para habilitar el punto de conexión IPv6 de IMDS para una instancia

Use el comando de la CLI modify-instance-metadata-options y establezca el parámetro `http-protocol-ipv6` en `enabled`. Tenga en cuenta que al especificar un valor para `http-protocol-ipv6`, también debe establecer `http-endpoint` en `enabled`.

```
aws ec2 modify-instance-metadata-options \
 --instance-id i-1234567890abcdef0 \
 --http-protocol-ipv6 enabled \
 --http-endpoint enabled
```

PowerShell

Para habilitar el punto de conexión IPv6 de IMDS para una instancia

Utilice el cmdlet Edit-EC2InstanceMetadataOption y defina el parámetro `HttpProtocolIpv6` en `enabled`. Tenga en cuenta que al especificar un valor para `HttpProtocolIpv6`, también debe establecer `HttpEndpoint` en `enabled`.

```
(Edit-EC2InstanceMetadataOption `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
```

```
    -HttpProtocolIpv6 enabled `
    -HttpEndpoint enabled).InstanceMetadataOptions
```

Activación del acceso a los metadatos de instancias

Puede activar el acceso a los metadatos de instancia al habilitar el punto de conexión HTTP del IMDS en la instancia, independientemente de la versión del IMDS que utilice. Para anular este cambio en cualquier momento, deshabilite el punto de conexión HTTP.

Utilice uno de los métodos siguientes para activar el acceso a los metadatos de una instancia en una instancia.

Console

Para activar el acceso a los metadatos de instancia

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione la instancia.
4. Elija Acciones, Configuración de la instancia y Modificar opciones de metadatos de instancia.
5. En el cuadro de diálogo Modificar opciones de metadatos de instancia, haga lo siguiente:
   a. En Servicio de metadatos de instancia, seleccione Habilitar.
   b. Seleccione Save.

AWS CLI

Para activar el acceso a los metadatos de instancia

Use el comando de la CLI modify-instance-metadata-options y establezca el parámetro `http-endpoint` en `enabled`.

```
aws ec2 modify-instance-metadata-options \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --http-endpoint enabled
```

PowerShell

Para activar el acceso a los metadatos de instancia

Utilice el cmdlet Edit-EC2InstanceMetadataOption y defina el parámetro `HttpEndpoint` en `enabled`.

```
(Edit-EC2InstanceMetadataOption `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -HttpEndpoint enabled).InstanceMetadataOptions
```

Desactivar el acceso a los metadatos de instancia

Puede desactivar el acceso a los metadatos de instancia al deshabilitar el punto de conexión HTTP del IMDS en la instancia, independientemente de la versión del IMDS que utilice. Puede anular este cambio en cualquier momento mediante la activación del punto de conexión HTTP.

Utilice uno de los métodos siguientes para desactivar el acceso a los metadatos de una instancia.

Console

Para desactivar el acceso a los metadatos de instancia

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione la instancia.
4. Elija Acciones, Configuración de la instancia y Modificar opciones de metadatos de instancia.
5. En el cuadro de diálogo Modificar opciones de metadatos de instancia, haga lo siguiente:
   a. Para Servicio de metadatos de instancia, desactive Habilitar.
   b. Seleccione Save.

AWS CLI

Para desactivar el acceso a los metadatos de instancia

Use el comando de la CLI modify-instance-metadata-options y establezca el parámetro `http-endpoint` en `disabled`.

```
aws ec2 modify-instance-metadata-options \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --http-endpoint disabled
```

PowerShell

Para desactivar el acceso a los metadatos de instancia

Utilice el cmdlet Edit-EC2InstanceMetadataOption y defina el parámetro `HttpEndpoint` en `disabled`.

```
(Edit-EC2InstanceMetadataOption `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -HttpEndpoint disabled).InstanceMetadataOptions
```

Permitir acceso a etiquetas en metadatos de instancia

Puede permitir el acceso a etiquetas en los metadatos de instancia en una instancia en ejecución o detenida. Para cada instancia, debe permitir el acceso de manera explícita. Si se permite el acceso, las claves de etiquetas de instancia deben cumplir con restricciones de caracteres específicas; de lo contrario, dará error. Para obtener más información, consulte Habilitación del acceso a etiquetas en metadatos de instancia.

Solución de problemas

Se produce un error al modificar una instancia habilitada para IMDSv1

Descripción

Ha recibido este mensaje de error:

```
You can't launch instances with IMDSv1 because httpTokensEnforced
is enabled for this account. Either launch the instance with
httpTokens=required or contact your account owner to disable
httpTokensEnforced using the ModifyInstanceMetadataDefaults API or the
account settings in the EC2 console.
```

Causa

Este error se produce cuando se intenta modificar una instancia existente para que esté habilitada para IMDSv1 (`httpTokens = optional`) en una cuenta en la que la configuración de la cuenta EC2 o una política declarativa de la organización de AWS aplica el uso de IMDSv2 (`httpTokensEnforced = enabled`).

Solución

Si necesita compatibilidad con IMDSv1 en las instancias existentes, tendrá que deshabilitar la aplicación de IMDSv2 en la cuenta de la región. Configure `HttpTokensEnforced` en `disabled` para deshabilitar la aplicación de IMDSv2. Para obtener más información, consulte ModifyInstanceMetadataDefaults en la Referencia de la API de Amazon EC2. Si prefiere configurar este ajuste mediante la consola, consulte Aplicar IMDSv2 a nivel de cuenta.

Se recomienda que use únicamente IMDSv2 (`httpTokens=required`). Para obtener más información, consulte Transición al uso de Servicio de metadatos de instancia, versión 2.

Ejecución de comandos al lanzar una instancia de EC2 con la entrada de datos de usuario

Al iniciar una instancia de Amazon EC2, los datos de usuario se pueden transmitir a la instancia utilizada para realizar tareas de configuración automáticas o ejecutar scripts después de que se inicie la instancia.

Si le interesan escenarios de automatización más complejos, puede considerar el uso de CloudFormation. Para obtener más información, consulte Implementación de aplicaciones en Amazon EC2 con CloudFormation en la Guía del usuario de AWS CloudFormation.

En las instancias de Linux, puede transferir dos tipos de datos de usuario a Amazon EC2: scripts de intérprete de comandos y directivas cloud-init. También puede pasar estos datos en el asistente de inicialización de instancias como texto sin formato, como archivo (esto resulta útil para iniciar instancias con las herramientas de la línea de comandos) o como texto codificado en base64 (para llamadas a la API).

En las instancias de Windows, los agentes de inicialización gestionan los scripts de datos de usuario.

Consideraciones

- Los datos de usuario se tratan como datos opacos: lo que facilita es lo que obtiene. La instancia es quien debe interpretarlos.
- Los datos de usuario deben estar codificados con base64. La consola de Amazon EC2 puede realizar la codificación con base64 por usted, o bien puede aceptar la entrada codificada con base64. Si recupera los datos de usuario mediante los metadatos de instancia o la consola, se decodificarán automáticamente en base64.

- Los datos de usuario están limitados a 16 KB, sin formato, antes de cifrarlo en base64. El tamaño de una cadena de longitud n tras el cifrado en base64 es ceil(n/3)*4.
- Los datos de usuario son un atributo de la instancia. Si crea una AMI a partir de una instancia, los datos de usuario de la instancia no se incluyen en la AMI.


Datos de usuario en la Consola de administración de AWS

Puede especificar los datos de usuario de la instancia al iniciar la instancia. Si el volumen raíz de la instancia es un volumen de EBS, también puede detener la instancia y actualizar los datos de usuario.

Especificación de los datos de usuario de la instancia durante la inicialización con Launch Wizard

Puede especificar los datos de usuario al lanzar una instancia con Launch Wizard en la consola de EC2. Para especificar los datos de usuario en la inicialización, siga el procedimiento para inicializar una instancia. El campo User data (Datos de usuario) se encuentra en la sección Detalles avanzados del asistente de inicialización de instancias. Ingrese el script de shell en el campo User data y, a continuación, complete el procedimiento de inicialización de instancias.

En la siguiente captura de pantalla del campo de datos del usuario, la secuencia de comandos de ejemplo crea un archivo en la carpeta temporal de Windows, utilizando la fecha y la hora actuales en el nombre del archivo. Al incluir `<persist>true</persist>`, el script se ejecuta cada vez que comienzas o reinicias la instancia. Si deja vacía la casilla Los datos del usuario ya están codificados en base64, la consola de Amazon EC2 realizará la codificación en base64 en su nombre.



Para obtener más información, consulte Especificación de los datos de usuario de la instancia durante la inicialización con Launch Wizard. Para ver un ejemplo de Linux en el que se usa la AWS CLI, consulte the section called “Datos de usuario y las AWS CLI”. Para ver un ejemplo de Windows en el que se utiliza Tools for Windows PowerShell, consulte the section called “Datos de usuario y las Tools for Windows PowerShell”.

Visualizar y actualizar los datos de usuario de la instancia


Puede ver los datos de usuario de cualquier instancia y actualizarlos en las instancias detenidas.

Para actualizar los datos de usuario de una instancia con la consola

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione la instancia y elija Actions (Acciones), Instance State (Estado de la instancia) y Stop instance (Detener instancia).

> **Warning**
>
> Cuando detiene una instancia, se pierden los datos contenidos en los volúmenes de almacén de instancias. Para conservar estos datos, realice una copia de seguridad de ellos en un almacenamiento persistente.

4. Cuando se le pida que confirme, seleccione Detener. Puede que transcurran unos minutos hasta que la instancia se detenga.
5. Con la instancia aún seleccionada, elija Actions (Acciones), Instance Settings (Configuración de la instancia) y Edit user data (Editar datos del usuario). Los datos de usuario no se pueden cambiar si la instancia se está ejecutando, pero puede verlos.
6. En el cuadro de diálogo Modificar datos del usuario, actualiza los datos de usuario y a continuación selecciona Guardar. Para ejecutar los scripts de datos de usuario cada vez que comienzas o reinicias la instancia, agrega `<persist>true</persist>`, tal como se muestra en el siguiente ejemplo:



7. Inicie la instancia. Si habilitaste la ejecución de los datos de usuario para arranques o reinicios posteriores, los scripts de datos de usuario actualizados se ejecutan como parte del proceso de inicio de la instancia.

Gestión por parte de Amazon EC2 de los datos de usuario de las instancias de Linux

Los siguientes ejemplos utilizan datos de usuario para ejecutar comandos que configuran un servidor LAMP cuando se inicia la instancia. En cada ejemplo, se ejecutan las siguientes tareas:

- Se actualizan los paquetes de software de distribución.

- Se instalan los paquetes del servidor web php y `mariadb`.
- El servicio `httpd` se inicia y se activa.
- Se añade el usuario `ec2-user` al grupo apache.
- Se establecen los permisos de archivo y la propiedad adecuados para el directorio web y los archivos que contiene.
- Se crea una página web sencilla para probar el servidor web y el motor PHP.

Contenido

- Requisitos previos
- Scripts de shell y datos de usuario
- Actualización de los datos de usuario de la instancia
- Directivas cloud-init y datos de usuario
- Datos de usuario y las AWS CLI
- Combinación de scripts de shell y directivas cloud-init

Requisitos previos

Los ejemplos de este tema suponen lo siguiente:

- Su instancia tiene un nombre de DNS público al que se puede acceder desde Internet.
- El grupo de seguridad asociado a la instancia está configurado para permitir el tráfico SSH (puerto 22) para que pueda conectarse a la instancia y ver los archivos de registro de salida.
- La instancia se inicia con una AMI de Amazon Linux. Es posible que los comandos y directivas no funcionen para otras distribuciones de Linux. Para obtener más información acerca de otras distribuciones, por ejemplo su compatibilidad con cloud-init, consulte la documentación específica.

Scripts de shell y datos de usuario

Si está familiarizado con el scripting desde el shell, esta es la forma más sencilla y completa de enviar instrucciones a una instancia tras su inicialización. Si estas tareas se agregan en el momento del arranque, aumentará la cantidad de tiempo necesario para arrancar la instancia. Conceda algunos minutos extra para que estas tareas se completen antes de probar que el script de usuario ha finalizado satisfactoriamente.

> **Important**
>
> De forma predeterminada, los scripts de datos de usuario y las directivas de cloud-init solo se ejecutan durante el ciclo de arranque cuando se inicia una instancia por primera vez. Puede actualizar la configuración para asegurarse de que los scripts de datos de usuario y las directivas de cloud-init se ejecuten cada vez que reinicie la instancia. Para obtener más información, consulte ¿Cómo puedo utilizar los datos de usuario para ejecutar automáticamente un script con cada reinicio de mi instancia de Amazon EC2 Linux? en el AWSCentro de Conocimientos.

Los scripts de shell de datos de usuario deben comenzar por los caracteres `#!` y la ruta del intérprete que se desea que lea el script (normalmente /bin/bash). Para obtener una introducción a las secuencias de intérprete de comandos, consulte el Manual de referencia de Bash en el sitio web del Sistema operativo GNU.

Los scripts que se introducen como datos de usuario se ejecutan como el usuario raíz; por consiguiente, no use el comando sudo en el script. Recuerde que los archivos que cree serán propiedad del usuario raíz; si necesita que usuarios no raíz tengan acceso a los archivos, tendrá que modificar los permisos consecuentemente en el script. Asimismo, como el script no se ejecuta de forma interactiva, no puede incluir comandos que requieran respuestas de los usuarios (como yum update sin la marca `-y`).

Si utiliza una API de AWS, incluida la CLI de AWS, en un script de datos del usuario, debe utilizar un perfil de instancia al iniciar la instancia. Un perfil de instancia proporciona las credenciales de AWS adecuadas requeridas por el script de datos del usuario para emitir la llamada a la API. Para obtener más información, consulte Uso de perfiles de instancia en la Guía del usuario de IAM. Los permisos que asigne al rol de IAM dependen de los servicios a los que llame con la API. Para obtener más información, consulte Roles de IAM para Amazon EC2.

El archivo de registro de salida cloud-init captura la salida para que pueda depurar sus scripts fácilmente después de la inicialización si una instancia no se comporta de la manera prevista. Para ver el archivo de registro, conéctese a la instancia y abra `/var/log/cloud-init-output.log`.

Cuando se procesa un script de datos del usuario, se copia y se ejecuta desde `/var/lib/cloud/instances/`*`instance-id`*`/`. El script no se elimina después de ejecutarse. Asegúrese de eliminar los scripts de `/var/lib/cloud/instances/`*`instance-id`*`/` antes de crear una AMI desde la

instancia. De lo contrario, el script estará en este directorio en cualquier instancia iniciada desde la AMI.

Actualización de los datos de usuario de la instancia

Para poder actualizar los datos de usuario de la instancia, primero debe detener la instancia. Si la instancia se está ejecutando, podrá ver los datos del usuario, pero no modificarlos.

> **Warning**
>
> Cuando detiene una instancia, se pierden los datos contenidos en los volúmenes de almacén de instancias. Para conservar estos datos, realice una copia de seguridad de ellos en un almacenamiento persistente.

Para modificar los datos de usuario de la instancia

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instancias.
3. Seleccione la instancia y elija Instance State (Estado de la instancia) y Stop instance (Detener instancia). Si esta opción está desactivada, la instancia ya está detenida o bien su volumen raíz es un volumen del almacén de instancias.
4. Cuando se le pida que confirme, seleccione Detener. Puede que transcurran unos minutos hasta que la instancia se detenga.
5. Con la instancia aún seleccionada, elija Actions (Acciones), Instance Settings (Configuración de la instancia) y Edit user data (Editar datos del usuario).
6. Modifique los datos de usuario según sea necesario y después elija Save (Guardar).
7. Inicie la instancia. Los nuevos datos de usuario son visibles en su instancia tras reiniciarla; sin embargo, los scripts de datos de usuario no se ejecutan.

Directivas cloud-init y datos de usuario

El paquete cloud-init configura aspectos específicos de una nueva instancia de Amazon Linux cuando se inicia; lo más notable es que configura el archivo `.ssh/authorized_keys` para el usuario ec2-user, de forma que puede iniciar sesión con su propia clave privada. Para obtener más información sobre las tareas de configuración que realiza el paquete de cloud-init para las instancias de Amazon Linux, consulte la siguiente documentación:

- Amazon Linux 2023: cloud-init personalizado
- Amazon Linux 2: uso de cloud-init en Amazon Linux 2

Las directivas de usuario cloud-init se pueden pasar a una instancia durante la inicialización del mismo modo que se pasa un script, si bien la sintaxis es diferente. Para obtener más información sobre el inicio en la nube, visite https://cloudinit.readthedocs.org/en/latest/index.html.

> **Important**
>
> De forma predeterminada, los scripts de datos de usuario y las directivas de cloud-init solo se ejecutan durante el ciclo de arranque cuando se inicia una instancia por primera vez. Puede actualizar la configuración para asegurarse de que los scripts de datos de usuario y las directivas de cloud-init se ejecuten cada vez que reinicie la instancia. Para obtener más información, consulte ¿Cómo puedo utilizar los datos de usuario para ejecutar automáticamente un script con cada reinicio de mi instancia de Amazon EC2 Linux? en el AWSCentro de Conocimientos.

Si estas tareas se agregan en el momento del arranque, aumentará la cantidad de tiempo necesario para arrancar una instancia. Conceda unos cuantos minutos extra para que estas tareas se completen antes de probar que las directivas de datos de usuario han finalizado.

Para pasar directivas cloud-init a una instancia de Amazon Linux

1. Siga el procedimiento para iniciar una instancia. El campo User data (Datos de usuario) se encuentra en la sección Detalles avanzados del asistente de inicialización de instancias. Ingrese el texto de la directiva de inicio en la nube en el campo User data y, a continuación, complete el procedimiento de inicialización de instancias.

   En el siguiente ejemplo, las directivas crean y configuran un servidor web en Amazon Linux. La línea `#cloud-config` de la parte superior es obligatoria para poder identificar los comandos como directivas cloud-init.

   AL2023

   ```
   #cloud-config
   package_update: true
   package_upgrade: all
   ```

```
packages:
- httpd
- mariadb105-server
- php8.1
- php8.1-mysqlnd

runcmd:
- systemctl start httpd
- systemctl enable httpd
- [ sh, -c, "usermod -a -G apache ec2-user" ]
- [ sh, -c, "chown -R ec2-user:apache /var/www" ]
- chmod 2775 /var/www
- [ find, /var/www, -type, d, -exec, chmod, 2775, {}, \; ]
- [ find, /var/www, -type, f, -exec, chmod, 0664, {}, \; ]
- [ sh, -c, 'echo "<?php phpinfo(); ?>" > /var/www/html/phpinfo.php' ]
```

AL2

```
#cloud-config
package_update: true
package_upgrade: all

packages:
- httpd
- mariadb-server

runcmd:
- [ sh, -c, "amazon-linux-extras install -y lamp-mariadb10.2-php7.2 php7.2" ]
- systemctl start httpd
- systemctl enable httpd
- [ sh, -c, "usermod -a -G apache ec2-user" ]
- [ sh, -c, "chown -R ec2-user:apache /var/www" ]
- chmod 2775 /var/www
- [ find, /var/www, -type, d, -exec, chmod, 2775, {}, \; ]
- [ find, /var/www, -type, f, -exec, chmod, 0664, {}, \; ]
- [ sh, -c, 'echo "<?php phpinfo(); ?>" > /var/www/html/phpinfo.php' ]
```

2. Conceda tiempo suficiente para que la instancia se lance y ejecute las directivas en los datos de usuario y después compruebe si las directivas han completado las tareas deseadas.

   Para este ejemplo, en un explorador web, escriba la URL del archivo PHP de prueba que han creado las directivas. Esta URL es la dirección DNS pública de la instancia seguida de una barra diagonal y el nombre del archivo.

```
http://my.public.dns.amazonaws.com/phpinfo.php
```

Debería ver la página de información PHP. Si no puede ver la página de información de PHP, compruebe que el grupo de seguridad que usa contiene una regla que permite el tráfico HTTP (puerto 80). Para obtener más información, consulte Configurar reglas del grupo de seguridad.

3. (Opcional) Si las directivas no llevaron a cabo las tareas que esperaba o si simplemente desea verificar que las completaron sin errores, conéctese a la instancia, examine el archivo de registro de salida de cloud-init (`/var/log/cloud-init-output.log`) y busque los mensajes de error en el resultado. Para obtener información adicional sobre depuración, puede agregar las líneas siguientes a las directivas:

```
output : { all : '| tee -a /var/log/cloud-init-output.log' }
```

Esta directiva envía el resultado de runcmd a `/var/log/cloud-init-output.log`.

Datos de usuario y las AWS CLI

Puede usar la AWS CLI para especificar, modificar y ver los datos de usuario de la instancia. Para obtener más información acerca de cómo ver los datos de usuario de la instancia usando los metadatos de la instancia, consulte Acceso a los metadatos de instancia de una instancia de EC2.

En Windows puede utilizar las AWS Tools for Windows PowerShell en vez de la AWS CLI. Para obtener más información, consulte Datos de usuario y las Tools for Windows PowerShell .

Ejemplo: Especificar datos de usuario durante la inicialización

Para especificar los datos de usuario cuando lance una instancia, ejecute el comando run-instances con el parámetro `--user-data`. Con run-instances, la AWS CLI lleva a cabo la codificación en base64 de los datos de usuario automáticamente.

En el siguiente ejemplo se muestra cómo especificar un script como cadena en la línea de comandos:

```
aws ec2 run-instances --image-id ami-abcd1234 --count 1 --instance-type m3.medium \
    --key-name my-key-pair --subnet-id subnet-abcd1234 --security-group-ids sg-abcd1234
 \
    --user-data echo user data
```

En el siguiente ejemplo se muestra cómo especificar un script utilizando un archivo de texto. Asegúrese de utilizar el prefijo `file://` para especificar el archivo.

```
aws ec2 run-instances --image-id ami-abcd1234 --count 1 --instance-type m3.medium \
    --key-name my-key-pair --subnet-id subnet-abcd1234 --security-group-ids sg-abcd1234
 \
    --user-data file://my_script.txt
```

En el siguiente ejemplo se muestra un archivo de texto con un script de shell.

```
#!/bin/bash
yum update -y
service httpd start
chkconfig httpd on
```

Ejemplo: Modificar los datos de usuario de una instancia detenida

Puede modificar los datos de usuario de una instancia detenida con el comando modify-instance-attribute. Con modify-instance-attribute, la AWS CLI no lleva a cabo la codificación en base64 de los datos de usuario automáticamente.

- En un equipo Linux utilice el comando base64 para codificar los datos de usuario.

  ```
  base64 my_script.txt >my_script_base64.txt
  ```

- En un equipo Windows, use el comando certutil para codificar los datos de usuario. Para poder usar este archivo con la AWS CLI, debe eliminar la primera línea (BEGIN CERTIFICATE) y la última (END CERTIFICATE).

  ```
  certutil -encode my_script.txt my_script_base64.txt
  notepad my_script_base64.txt
  ```

Use los parámetros `--attribute` y `--value` para usar el archivo de texto codificado para especificar los datos de usuario. Asegúrese de utilizar el prefijo `file://` para especificar el archivo.

```
aws ec2 modify-instance-attribute --instance-id i-1234567890abcdef0 --attribute
 userData --value file://my_script_base64.txt
```

Ejemplo: Borrar los datos de usuario de una instancia detenida

Para eliminar los datos de usuario existentes, utilice el comando modify-instance-attribute de la siguiente manera:

```
aws ec2 modify-instance-attribute --instance-id i-1234567890abcdef0 --user-data Value=
```

Ejemplo: Ver los datos de usuario

Para recuperar los datos de usuario de una instancia, utilice el comando describe-instance-attribute. Con describe-instance-attribute, la AWS CLI no lleva a cabo la descodificación en base64 de los datos de usuario automáticamente.

```
aws ec2 describe-instance-attribute --instance-id i-1234567890abcdef0 --attribute
 userData
```

El siguiente ejemplo es una salida de ejemplo donde se muestran los datos del usuario codificados en base64.

```
{
    "UserData": {
        "Value":
 "IyEvYmluL2Jhc2gKeXVtIHVwZGF0ZSAteQpzZXJ2aWNlIGh0dHBkIHN0YXJ0CmNoa2NvbmZpZyBodHRwZCBvbg=="
    },
    "InstanceId": "i-1234567890abcdef0"
}
```

- En un equipo Linux, use la opción `--query` para obtener los datos de usuario codificados y el comando base64 para descodificarlos.

  ```
  aws ec2 describe-instance-attribute --instance-id i-1234567890abcdef0 --attribute
   userData --output text --query "UserData.Value" | base64 --decode
  ```

- En un equipo Windows, use la opción `--query` para obtener los datos de usuario codificados y el comando certutil para descodificarlos. Observe que el resultado codificado se guarda en un archivo y el resultado descodificado, en otro.

  ```
  aws ec2 describe-instance-attribute --instance-id i-1234567890abcdef0 --attribute
   userData --output text --query "UserData.Value" >my_output.txt
  certutil -decode my_output.txt my_output_decoded.txt
  type my_output_decoded.txt
  ```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
#!/bin/bash
yum update -y
service httpd start
chkconfig httpd on
```

Combinación de scripts de shell y directivas cloud-init

De forma predeterminada, solo puede incluir un tipo de contenido en los datos de usuario a la vez. Sin embargo, puede utilizar los tipos de contenido `text/cloud-config` y `text/x-shellscript` en un archivo MIME de varias partes para incluir tanto un script de shell como las directivas cloud-init en los datos de usuario.

A continuación se muestra el formato MIME de varias partes.

```
Content-Type: multipart/mixed; boundary="//"
MIME-Version: 1.0

--//
Content-Type: text/cloud-config; charset="us-ascii"
MIME-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Content-Disposition: attachment; filename="cloud-config.txt"

#cloud-config
cloud-init directives

--//
Content-Type: text/x-shellscript; charset="us-ascii"
MIME-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Content-Disposition: attachment; filename="userdata.txt"

#!/bin/bash
shell script commands
--//--
```

Por ejemplo, los siguientes datos de usuario incluyen las directivas cloud-init y un script de un shell bash. Las directivas cloud-init crean un archivo (`/test-cloudinit/cloud-init.txt`) y escriben `Created by cloud-init` en dicho archivo. El script de shell bash crea un archivo (`/test-userscript/userscript.txt`) y escribe `Created by bash shell script` en dicho archivo.

```
Content-Type: multipart/mixed; boundary="//"
MIME-Version: 1.0

--//
Content-Type: text/cloud-config; charset="us-ascii"
MIME-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Content-Disposition: attachment; filename="cloud-config.txt"

#cloud-config
runcmd:
- [ mkdir, /test-cloudinit ]
write_files:
- path: /test-cloudinit/cloud-init.txt
content: Created by cloud-init

--//
Content-Type: text/x-shellscript; charset="us-ascii"
MIME-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Content-Disposition: attachment; filename="userdata.txt"

#!/bin/bash
mkdir test-userscript
touch /test-userscript/userscript.txt
echo "Created by bash shell script" >> /test-userscript/userscript.txt
--//--
```

Cómo gestiona Amazon EC2 los datos de usuario de las instancias de Windows

En las instancias de Windows, el agente de inicialización realiza las tareas relacionadas con los datos de usuario. Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- EC2Launch v2
- EC2Launch
- Servicio EC2Config

Para obtener ejemplos del ensamblado de una propiedad `UserData` en una plantilla deCloudFormation, consulte Propiedad UserData cifrada en Base64 y Propiedad UserData cifrada en Base64 con AccessKey y SecretKey.

Para ver un ejemplo de ejecución de comandos en una instancia del grupo de escalado automático que funciona con enlaces de ciclo de vida, consulte el Tutorial: Configurar datos de usuario para recuperar el estado de ciclo de vida de destino a través de los metadatos de la instancia en la Guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling.

Contenido

- Scripts de datos de usuario
- Datos de usuario comprimidos
- Ejecución de datos de usuario
- Datos de usuario y las Tools for Windows PowerShell

Scripts de datos de usuario

Para que `EC2Config` o `EC2Launch` ejecuten scripts, debe incluir el script dentro de una etiqueta especial al agregarlo a los datos de usuario. La etiqueta que se utiliza depende de si los comandos se ejecutan en una ventana del símbolo del sistema (comandos por lotes) o con Windows PowerShell.

Si se especifica tanto un script de procesamiento por lotes como un script de Windows PowerShell, el script por lotes se ejecuta en primer lugar y después lo hace el script de Windows PowerShell, independientemente del orden en el que aparezcan en los datos de usuario de la instancia.

Si utiliza una API de AWS, incluida la AWS CLI, en un script de datos del usuario, debe utilizar un perfil de instancia al iniciar la instancia. Un perfil de instancia proporciona las credenciales de AWS adecuadas requeridas por el script de datos de usuario para ejecutar la llamada a la API. Para obtener más información, consulte Perfiles de instancias. Los permisos que asigne al rol de IAM dependen de los servicios a los que llame con la API. Para obtener más información, consulte Roles de IAM para Amazon EC2.

Tipo de script

- Sintaxis de los scripts de procesamiento por lotes
- Sintaxis de los scripts de Windows PowerShell
- Sintaxis de los scripts de configuración de YAML
- Codificación Base64

Sintaxis de los scripts de procesamiento por lotes

Especifique un script de procesamiento por lotes con la etiqueta `script`. Separe los comandos mediante saltos de línea, como se muestra en el siguiente ejemplo.

```
<script>
    echo Current date and time >> %SystemRoot%\Temp\test.log
    echo %DATE% %TIME% >> %SystemRoot%\Temp\test.log
</script>
```

De forma predeterminada, los scripts de datos de usuario se ejecutan solo una vez, cuando se inicia la instancia. Para ejecutarlos cada vez que se inicia o se reinicia la instancia, añade `<persist>true</persist>` a los datos de usuario.

```
<script>
    echo Current date and time >> %SystemRoot%\Temp\test.log
    echo %DATE% %TIME% >> %SystemRoot%\Temp\test.log
</script>
<persist>true</persist>
```

Agente EC2Launch v2

Para ejecutar un script de datos de usuario XML como un proceso independiente con la tarea executeScript de EC2Launch v2 en la etapa `UserData`, agregue `<detach>true</detach>` a sus datos de usuario.

> **Note**
>
> La etiqueta detach no es compatible con los agentes de inicialización anteriores.

```
<script>
    echo Current date and time >> %SystemRoot%\Temp\test.log
    echo %DATE% %TIME% >> %SystemRoot%\Temp\test.log
</script>
<detach>true</detach>
```

Sintaxis de los scripts de Windows PowerShell

Las AMI de Windows de AWS incluyen las AWS Tools for Windows PowerShell, por lo que puede especificar estos cmdlets en los datos de usuario. Si asocia un rol de IAM a la instancia, no es

necesario especificar credenciales para los cmdlets, ya que las aplicaciones que se ejecutan en la instancia pueden utilizar las credenciales del rol para obtener acceso a los recursos de AWS (por ejemplo, los buckets de Amazon S3).

Especifique un script de Windows PowerShell con la etiqueta `<powershell>`. Separe los comandos con saltos de línea. La etiqueta `<powershell>` no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Por ejemplo:

```
<powershell>
    $file = $env:SystemRoot + "\Temp\" + (Get-Date).ToString("MM-dd-yy-hh-mm")
    New-Item $file -ItemType file
</powershell>
```

De forma predeterminada, los scripts de datos de usuario se ejecutan solo una vez, cuando se inicia la instancia. Para ejecutarlos cada vez que se inicia o se reinicia la instancia, añade `<persist>true</persist>` a los datos de usuario.

```
<powershell>
    $file = $env:SystemRoot + "\Temp\" + (Get-Date).ToString("MM-dd-yy-hh-mm")
    New-Item $file -ItemType file
</powershell>
<persist>true</persist>
```

Puede especificar uno o varios argumentos de PowerShell con la etiqueta `<powershellArguments>`. Si no se pasa ningún argumento, EC2Launch y EC2Launch v2 agregan el siguiente argumento de forma predeterminada: `-ExecutionPolicy Unrestricted`.

Ejemplo:

```
<powershell>
    $file = $env:SystemRoot + "\Temp" + (Get-Date).ToString("MM-dd-yy-hh-mm")
    New-Item $file -ItemType file
</powershell>
<powershellArguments>-ExecutionPolicy Unrestricted -NoProfile -NonInteractive</
powershellArguments>
```

Agente EC2Launch v2

Para ejecutar un script de datos de usuario XML como un proceso independiente con la tarea executeScript de EC2Launch v2 en la etapa `UserData`, agregue `<detach>true</detach>` a sus datos de usuario.

> **Note**
>
> La etiqueta detach no es compatible con los agentes de inicialización anteriores.

```
<powershell>
    $file = $env:SystemRoot + "\Temp\" + (Get-Date).ToString("MM-dd-yy-hh-mm")
    New-Item $file -ItemType file
</powershell>
<detach>true</detach>
```

Sintaxis de los scripts de configuración de YAML

Si está utilizando EC2Launch v2 para ejecutar scripts, puede utilizar el formato YAML. Para ver tareas de configuración, detalles y ejemplos de EC2Launch v2, consulte Configuración de tareas de EC2Launch v2.

Especifique una secuencia de comandos YAML con el paso `executeScript`.

Ejemplo de sintaxis de YAML para ejecutar un script de PowerShell

```
version: 1.0
tasks:
- task: executeScript
  inputs:
  - frequency: always
    type: powershell
    runAs: localSystem
    content: |-
      $file = $env:SystemRoot + "\Temp\" + (Get-Date).ToString("MM-dd-yy-hh-mm")
      New-Item $file -ItemType file
```

Ejemplo de sintaxis YAML para ejecutar un script por lotes

```
version: 1.1
tasks:
```

```
- task: executeScript
  inputs:
  - frequency: always
    type: batch
    runAs: localSystem
    content: |-
      echo Current date and time >> %SystemRoot%\Temp\test.log
      echo %DATE% %TIME% >> %SystemRoot%\Temp\test.log
```

Codificación Base64

Si utiliza Amazon EC2 API o una herramienta que no realice codificación base64 de los datos de usuario, debe codificar los datos de usuario usted mismo. De lo contrario, se registra un error por imposibilidad de encontrar etiquetas `script` o `powershell` para ejecutar. A continuación se ofrece un ejemplo de codificación con Windows PowerShell.

```
$UserData =
 [System.Convert]::ToBase64String([System.Text.Encoding]::ASCII.GetBytes($Script))
```

A continuación se ofrece un ejemplo de descodificación con PowerShell.

```
$Script =
 [System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String($UserData))
```

Para obtener más información acerca de la codificación base64, consulte https://www.ietf.org/rfc/rfc4648.txt.

Datos de usuario comprimidos

EC2Launch v2 es compatible con los datos de usuario comprimidos como una opción para enviar datos de usuario que superen el límite de 16 KB que impone IMDS. Para utilizar esta característica, comprima el script de datos de usuario en un archivo `.zip` y páselo a la instancia de EC2. Cuando EC2Launch v2 detecta datos de usuario comprimidos, descomprime automáticamente el script de datos de usuario comprimido y lo ejecuta.

Al igual que con los datos de usuario estándar, si utiliza Amazon EC2 API o una herramienta que no realice codificación base64 de los datos de usuario, debe codificar los datos de usuario comprimidos usted mismo. Para obtener más información sobre el límite de tamaño de los datos de usuario y la codificación base64, consulte Acceso a los metadatos de instancia de una instancia de EC2.

Ejecución de datos de usuario

De forma predeterminada, todas las AMI de Windows de AWS tienen habilitada la ejecución de datos de usuario para la inicialización inicial. Puede especificar que los scripts de datos de usuario se ejecuten la próxima vez que la instancia se inicie o reinicie. O puede especificar que los scripts de datos de usuario se ejecuten cada vez que la instancia se inicie o reinicie.

> **Note**
>
> Los datos de usuario no están habilitados para ejecutarse de forma predeterminada después de la inicialización inicial. Para permitir que los datos de usuario se ejecuten al reiniciar o iniciar la instancia, consulte Ejecución de scripts durante los reinicios o inicios posteriores.

Los scripts de datos de usuario se ejecutan desde la cuenta del administrador local cuando se genera una contraseña aleatoria. De lo contrario, los scripts de datos de usuario se ejecutan desde la cuenta Sistema.

Scripts de inicialización de instancias

Los scripts de los datos de usuario de la instancia se ejecutan durante la inicialización inicial de la instancia. Si se encuentra la etiqueta `persist`, significa que la ejecución de los datos de usuario está habilitada para inicios o reinicios posteriores. Los archivos de registro de EC2Launch v2, EC2Launch y EC2Config contienen información del resultado estándar y las secuencias de error estándar.

EC2Launch v2

El archivo de registro de EC2Launch v2 es `C:\ProgramData\Amazon\EC2Launch\log\agent.log`.

> **Note**
>
> Es posible que la carpeta `C:\ProgramData` esté oculta. Para ver la carpeta, debe mostrar los archivos y las carpetas ocultos.

Al ejecutar los datos de usuario, se registra la información siguiente:

- `Info: Converting user-data to yaml format`: si los datos del usuario se proporcionaron en formato XML
- `Info: Initialize user-data state`: el inicio de la ejecución de datos de usuario
- `Info: Frequency is: always`: si la tarea de datos de usuario se está ejecutando en cada arranque
- `Info: Frequency is: once`: si la tarea de datos de usuario se está ejecutando una sola vez
- `Stage: postReadyUserData execution completed`: el final de la ejecución de datos de usuario

EC2Launch

El archivo de registro de EC2Launch es `C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Log\UserdataExecution.log`.

Es posible que la carpeta `C:\ProgramData` esté oculta. Para ver la carpeta, debe mostrar los archivos y las carpetas ocultos.

Al ejecutar los datos de usuario, se registra la información siguiente:

- `Userdata execution begins`: el inicio de la ejecución de datos de usuario
- `<persist> tag was provided: true`: si se encuentra la etiqueta persistir
- `Running userdata on every boot`: si se encuentra la etiqueta persistir
- `<powershell> tag was provided.. running powershell content`: si se encuentra la etiqueta powershell
- `<script> tag was provided.. running script content`: si se encuentra la etiqueta script
- `Message: The output from user scripts`: si se ejecutan scripts de datos de usuario, se registra su salida

EC2Config

El archivo de registro de EC2Config es `C:\Program Files\Amazon\Ec2ConfigService\Logs\Ec2Config.log`. Al ejecutar los datos de usuario, se registra la información siguiente:

- `Ec2HandleUserData: Message: Start running user scripts`: el inicio de la ejecución de datos de usuario

- `Ec2HandleUserData: Message: Re-enabled userdata execution`: si se encuentra la etiqueta persistir
- `Ec2HandleUserData: Message: Could not find <persist> and </persist>`: si no se encuentra la etiqueta persistir
- `Ec2HandleUserData: Message: The output from user scripts`: si se ejecutan scripts de datos de usuario, se registra su salida

Ejecución de scripts durante los reinicios o inicios posteriores

Cuando actualiza los datos de usuario de la instancia, el contenido actualizado de los datos de usuario se refleja automáticamente en los metadatos de la instancia la próxima vez que reinicie o inicie la instancia. Sin embargo, según el agente de lanzamiento instalado, es posible que se requiera una configuración adicional para configurar los scripts de datos de usuario para que se ejecuten en reinicios o inicios posteriores.

Si elige la opción Cerrar con Sysprep, los scripts de datos de usuario se ejecutarán la próxima vez que comience o se reinicie la instancia, aunque no se haya habilitado la ejecución de los datos de usuario para comienzos o reinicios posteriores.

Para obtener instrucciones sobre cómo habilitar la ejecución de datos de usuario, seleccione la pestaña correspondiente a su agente de lanzamiento.

EC2Launch v2

A diferencia de EC2Launch v1, EC2Launch v2 evalúa la tarea de datos de usuario en cada arranque. No es necesario programar manualmente la tarea de datos de usuario. Los datos de usuario se ejecutan en función de las opciones de frecuencia o persistencia incluidas.

Para scripts de datos de usuario XML

Para ejecutar scripts de datos de usuario en cada arranque, añada la `<persist>true</persist>` marca a los datos de usuario. Si no se incluye el indicador de persistencia, el script de datos de usuario solo se ejecuta en el arranque inicial.

Para los datos de usuario YAML

- Para ejecutar una tarea en los datos de usuario en el arranque inicial, establezca la tarea `frequency` en `once`.
- Ejecutar una tarea en los datos de usuario en cada arranque, establezca la tarea `frequency` en `always`.

EC2Launch

1. Conéctese a la instancia de Windows.
2. Abra una ventana de comandos de PowerShell y ejecute uno de los siguientes comandos:

   Ejecutar una vez

   Para ejecutar los datos de usuario una vez en el siguiente arranque, utilice la marca `-Schedule`.

   ```
   C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Scripts\InitializeInstance.ps1 -Schedule
   ```

   Ejecutar en todos los arranques siguientes

   Para ejecutar los datos de usuario en todos los arranques posteriores, utilice la marca `-SchedulePerBoot`.

   ```
   C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Scripts\InitializeInstance.ps1 -SchedulePerBoot
   ```
3. Desconéctese de la instancia de Windows. Para ejecutar los scripts actualizados la próxima vez que se inicie la instancia, detén la instancia y actualiza los datos de usuario.

EC2Config

1. Conéctese a la instancia de Windows.
2. Abrir `C:\Program Files\Amazon\Ec2ConfigService\Ec2ConfigServiceSetting.exe`.
3. En User Data (Datos de usuario), seleccione Enable UserData execution for next service start (Habilitar la ejecución de datos de usuario en el siguiente inicio de servicio).
4. Desconéctese de la instancia de Windows. Para ejecutar los scripts actualizados la próxima vez que se inicie la instancia, detén la instancia y actualiza los datos de usuario.

Datos de usuario y las Tools for Windows PowerShell

Puede usar la Tools for Windows PowerShell para especificar, modificar y ver los datos de usuario de la instancia. Para obtener más información acerca de cómo ver los datos de usuario de la instancia

usando los metadatos de la instancia, consulte Acceso a los metadatos de instancia de una instancia de EC2. Para obtener más información sobre datos de usuario y AWS CLI, consulte Datos de usuario y las AWS CLI.

Ejemplo: Especificar los datos de usuario de la instancia durante la inicialización

Cree un archivo de texto con los datos de usuario de la instancia. Para ejecutar los scripts de datos de usuario cada vez que arrrancas o reinicias la instancia, agrega `<persist>true</persist>`, tal como se muestra en el siguiente ejemplo.

```
<powershell>
    $file = $env:SystemRoot + "\Temp\" + (Get-Date).ToString("MM-dd-yy-hh-mm")
    New-Item $file -ItemType file
</powershell>
<persist>true</persist>
```

Para especificar los datos de usuario de la instancia cuando inicia la instancia, use el comando New-EC2Instance. Este comando no realiza codificación base64 de los datos de usuario. Para codificar los datos de usuario en un archivo de texto llamado , utilice los siguientes comando `script.txt`.

```
PS C:\> $Script = Get-Content -Raw script.txt
PS C:\> $UserData =
 [System.Convert]::ToBase64String([System.Text.Encoding]::ASCII.GetBytes($Script))
```

Utilice el parámetro `-UserData` para pasar los datos de usuario al comando New-EC2Instance.

```
PS C:\> New-EC2Instance -ImageId ami-abcd1234 -MinCount 1 -MaxCount 1 -
InstanceType m3.medium \
    -KeyName my-key-pair -SubnetId subnet-12345678 -SecurityGroupIds sg-1a2b3c4d \
    -UserData $UserData
```

Ejemplo: Actualizar los datos de usuario de una instancia detenida

Puede modificar los datos de usuario de una instancia detenida utilizando el comando Edit-EC2InstanceAttribute.

Cree un archivo de texto con el nuevo script. Para codificar los datos de usuario en el archivo de texto llamado , utilice los siguientes comando `new-script.txt`.

```
PS C:\> $NewScript = Get-Content -Raw new-script.txt
```

```
PS C:\> $NewUserData =
 [System.Convert]::ToBase64String([System.Text.Encoding]::ASCII.GetBytes($NewScript))
```

Utilice los parámetros `-UserData` y `-Value` para especificar los datos de usuario.

```
PS C:\> Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-1234567890abcdef0 -Attribute userData -
Value $NewUserData
```

Ejemplo: Ver los datos de usuario de la instancia

Para recuperar los datos de usuario de una instancia, utilice el comando Get-EC2InstanceAttribute.

```
PS C:\> (Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-1234567890abcdef0 -Attribute
 userData).UserData
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado. Tenga en cuenta que los datos de usuario están codificados.

```
PHBvd2Vyc2hlbGw
+DQpSZW5hbWUtQ29tcHV0ZXIgLU5ld05hbWUgdXNlci1kYXRhLXRlc3QNCjwvcG93ZXJzaGVsbD4=
```

Para almacenar los datos de usuario codificados en una variable y luego decodificarlos, utilice los siguientes comandos.

```
PS C:\> $UserData_encoded = (Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-1234567890abcdef0 -
Attribute userData).UserData
PS C:
\> [System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String($UserData_encoded)
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
<powershell>
    $file = $env:SystemRoot + "\Temp\" + (Get-Date).ToString("MM-dd-yy-hh-mm")
    New-Item $file -ItemType file
</powershell>
<persist>true</persist>
```

Ejemplo: Cambiar el nombre a la instancia para que coincida con el valor de la etiqueta

Puede utilizar el comando Get-EC2Tag para leer el valor de la etiqueta, cambiar el nombre a la instancia durante el primer arranque para que coincida con el valor de la etiqueta y reiniciar. Para

ejecutar este comando correctamente, debe tener un rol con permisos `ec2:DescribeTags` adjunto a la instancia, porque la información de etiquetas se recupera mediante una llamada a la API. Para obtener más información acerca de los permisos de configuración mediante roles de IAM, consulte Asociar un rol de IAM a una instancia.

IMDSv2

```
<powershell>
    [string]$token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttl-
seconds" = "21600"} -Method PUT -Uri 'http://169.254.169.254/latest/api/token' -
UseBasicParsing
    $instanceId = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" =
 $token} -Method GET -Uri 'http://169.254.169.254/latest/meta-data/instance-id' -
UseBasicParsing
 $nameValue = (Get-EC2Tag -Filter @{Name="resource-id";Value=
$instanceid},@{Name="key";Value="Name"}).Value
 $pattern = "^(?![0-9]{1,15}$)[a-zA-Z0-9-]{1,15}$"
 #Verify Name Value satisfies best practices for Windows hostnames
 If ($nameValue -match $pattern)
     {Try
         {Rename-Computer -NewName $nameValue -Restart -ErrorAction Stop}
     Catch
         {$ErrorMessage = $_.Exception.Message
         Write-Output "Rename failed: $ErrorMessage"}}
 Else
     {Throw "Provided name not a valid hostname. Please ensure Name value is between
 1 and 15 characters in length and contains only alphanumeric or hyphen characters"}
</powershell>
```

IMDSv1

```
<powershell>
 $instanceId = (Invoke-WebRequest http://169.254.169.254/latest/meta-data/instance-
id -UseBasicParsing).content
 $nameValue = (Get-EC2Tag -Filter @{Name="resource-id";Value=
$instanceid},@{Name="key";Value="Name"}).Value
 $pattern = "^(?![0-9]{1,15}$)[a-zA-Z0-9-]{1,15}$"
 #Verify Name Value satisfies best practices for Windows hostnames
 If ($nameValue -match $pattern)
     {Try
         {Rename-Computer -NewName $nameValue -Restart -ErrorAction Stop}
     Catch
         {$ErrorMessage = $_.Exception.Message
```

```
        Write-Output "Rename failed: $ErrorMessage"}}
 Else
     {Throw "Provided name not a valid hostname. Please ensure Name value is between
 1 and 15 characters in length and contains only alphanumeric or hyphen characters"}
</powershell>
```

También puede cambiar el nombre de la instancia mediante etiquetas en los metadatos de la instancia, si la instancia está configurada para etiquetas de acceso desde los metadatos de instancia. Para obtener más información, consulte Visualización de etiquetas para las instancias de EC2 mediante los metadatos de la instancia.

IMDSv2

```
<powershell>
    [string]$token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttl-
seconds" = "21600"} -Method PUT -Uri 'http://169.254.169.254/latest/api/token' -
UseBasicParsing
 $nameValue = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token}
 -Method GET -Uri 'http://169.254.169.254/latest/meta-data/tags/instance/Name' -
UseBasicParsing
 $pattern = "^(?![0-9]{1,15}$)[a-zA-Z0-9-]{1,15}$"
 #Verify Name Value satisfies best practices for Windows hostnames
 If ($nameValue -match $pattern)
     {Try
         {Rename-Computer -NewName $nameValue -Restart -ErrorAction Stop}
     Catch
         {$ErrorMessage = $_.Exception.Message
         Write-Output "Rename failed: $ErrorMessage"}}
 Else
     {Throw "Provided name not a valid hostname. Please ensure Name value is between
 1 and 15 characters in length and contains only alphanumeric or hyphen characters"}
</powershell>
```

IMDSv1

```
<powershell>
 $nameValue = Get-EC2InstanceMetadata -Path /tags/instance/Name
 $pattern = "^(?![0-9]{1,15}$)[a-zA-Z0-9-]{1,15}$"
 #Verify Name Value satisfies best practices for Windows hostnames
 If ($nameValue -match $pattern)
     {Try
```

```
        {Rename-Computer -NewName $nameValue -Restart -ErrorAction Stop}
    Catch
        {$ErrorMessage = $_.Exception.Message
        Write-Output "Rename failed: $ErrorMessage"}}
 Else
    {Throw "Provided name not a valid hostname. Please ensure Name value is between
 1 and 15 characters in length and contains only alphanumeric or hyphen characters"}
</powershell>
```

Identificación de las instancias inicializadas en una sola solicitud

En este ejemplo se demuestra cómo se pueden usar los datos de usuario y los metadatos de instancia para configurar las instancias de Amazon EC2.

> **Note**
>
> En los ejemplos de esta sección, se utiliza la dirección IPv4 de IMDS: `169.254.169.254`. Si recupera metadatos de instancia para las instancias de EC2 a través de la dirección IPv6, asegúrese de habilitar y utilizar la dirección IPv6 en su lugar: `[fd00:ec2::254]`. La dirección IPv6 de IMDS es compatible con los comandos de IMDSv2. Solo se puede acceder a la dirección IPv6 con instancias basadas en Nitro en subredes compatibles con IPv6 (de doble pila o solo IPv6).

Alice desea iniciar cuatro instancias de su AMI de base de datos favorita, de modo que la primera sea la instancia original y las tres restantes actúen como réplicas. Al iniciarlas, desea agregar datos de usuario acerca de la estrategia de replicación para cada réplica. Es consciente de que estos datos estarán disponibles para las cuatro instancias, por lo que debe estructurar los datos de usuario de modo que cada instancia pueda reconocer qué partes se aplican a cada una. Lo puede hacer con el valor de metadato de instancia `ami-launch-index`, que será exclusivo para cada instancia. Si ha iniciado más de una instancia al mismo tiempo, `ami-launch-index` indica el orden en el que se ha iniciado la instancia. El valor de la primera instancia iniciada es `0`.

Estos son los datos de usuario que ha creado Alice.

```
replicate-every=1min | replicate-every=5min | replicate-every=10min
```

Los datos de `replicate-every=1min` definen la configuración de la primera réplica, `replicate-every=5min` define la configuración de la segunda réplica y así sucesivamente. Alice decide facilitar estos datos como una cadena ASCII con un símbolo de barra vertical (`|`) que delimita los datos de las distintas instancias.

Alice inicia cuatro instancias con el comando run-instances y especifica los datos de usuario.

```
aws ec2 run-instances \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --count 4 \
    --instance-type t2.micro \
    --user-data "replicate-every=1min | replicate-every=5min | replicate-every=10min"
```

Una vez iniciadas, todas las instancias tienen una copia de los datos de usuario y los metadatos comunes se muestran aquí:

- ID de la AMI: ami-0abcdef1234567890
- ID de reserva: r-1234567890abcabc0
- Claves públicas: ninguna
- Nombre de grupo de seguridad: predeterminado
- Tipo de instancia: t2.micro

Sin embargo, cada instancia tiene metadatos únicos, tal como se muestra en las tablas siguientes.

Metadatos	Valor
instance-id	i-1234567890abcdef0
ami-launch-index	0
public-hostname	ec2-203-0-113-25.compute-1.amazonaws.com
public-ipv4	67.202.51.223
local-hostname	ip-10-251-50-12.ec2.internal
local-ipv4	10.251.50.35

Metadatos	Valor
instance-id	i-0598c7d356eba48d7
ami-launch-index	1
public-hostname	ec2-67-202-51-224.compute-1.amazonaws.com
public-ipv4	67.202.51.224
local-hostname	ip-10-251-50-36.ec2.internal
local-ipv4	10.251.50.36

Metadatos	Valor
instance-id	i-0ee992212549ce0e7
ami-launch-index	2
public-hostname	ec2-67-202-51-225.compute-1.amazonaws.com
public-ipv4	67.202.51.225
local-hostname	ip-10-251-50-37.ec2.internal
local-ipv4	10.251.50.37

Metadatos	Valor
instance-id	i-1234567890abcdef0
ami-launch-index	3
public-hostname	ec2-67-202-51-226.compute-1.amazonaws.com
public-ipv4	67.202.51.226

Metadatos	Valor
local-hostname	ip-10-251-50-38.ec2.internal
local-ipv4	10.251.50.38

Alice puede utilizar el valor `ami-launch-index` para determinar la parte de los datos de usuario que se aplican a una instancia en concreto.

1. Se conecta a una de las instancias y recupera `ami-launch-index` de esa instancia para asegurarse de que es una de las réplicas:

   IMDSv2

   ```
   [ec2-user ~]$ TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/meta-data/api/
   token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
   && curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-
   data/ami-launch-index
   2
   ```

   Para los siguientes pasos, las solicitudes de IMDSv2 usan el token almacenado del comando IMDSv2 precedente, siempre y cuando el token no haya caducado.

   IMDSv1

   ```
   [ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/ami-launch-index
   2
   ```

2. Guarda `ami-launch-index` como variable.

   IMDSv2

   ```
   [ec2-user ~]$ ami_launch_index=`curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN"
    http://169.254.169.254/latest/meta-data/ami-launch-index`
   ```

   IMDSv1

   ```
   [ec2-user ~]$ ami_launch_index=`curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/ami-
   launch-index`
   ```

3. Guarda los datos de usuario como variable.

IMDSv2

```
[ec2-user ~]$ user_data=`curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN"
 http://169.254.169.254/latest/user-data`
```

IMDSv1

```
[ec2-user ~]$ user_data=`curl http://169.254.169.254/latest/user-data`
```

4. Por último, Alice utiliza el comando cut para extraer la parte de los datos de usuario que se aplican a esa instancia.

   IMDSv2

   ```
   [ec2-user ~]$ echo $user_data | cut -d"|" -f"$ami_launch_index"
   replicate-every=5min
   ```

   IMDSv1

   ```
   [ec2-user ~]$ echo $user_data | cut -d"|" -f"$ami_launch_index"
   replicate-every=5min
   ```

Detección de si un host es una instancia de EC2

Es posible que tenga que saber si su aplicación o sitio web se ejecuta en una instancia de EC2, específicamente si tiene un entorno de computación combinado. Puede utilizar una de las siguientes opciones para determinar si el host de su aplicación o sitio web es una instancia de EC2.

Opciones

- Examinar el Documentos de identidad de instancia
- Revise el UUID del sistema
- Examine el identificador de generación de máquinas virtuales del sistema

Examinar el Documentos de identidad de instancia

Cada instancia tiene un documento de identidad de instancia firmado que puede comprobar criptográficamente. Puede encontrar estos documentos mediante el servicio de metadatos de instancias (IMDS).

Para obtener más información, consulte Documentos de identidad de instancias.

Revise el UUID del sistema

Puede obtener el UUID del sistema y buscarlo en el octeto inicial del UUID para `EC2` (en Linux, puede estar en minúsculas `ec2`). Este método es rápido, pero potencialmente impreciso, ya que existe una pequeña posibilidad de que un sistema que no es una instancia EC2 tenga un UUID que comience con estos caracteres. Además, algunas versiones de SMBIOS utilizan el formato little-endian, que no incluye `EC2` al principio del UUID. Este podría ser el caso de las instancias de EC2 que utilizan SMBIOS 2.4 para Windows o de distribuciones de Linux distintas de Amazon Linux que tienen su propia implementación de SMBIOS.

Ejemplo de Linux: obtención del UUID de DMI (solo AMI HVM)

Utilice el siguiente comando para obtener el UUID mediante la Interfaz de administración de escritorio (DMI):

```
[ec2-user ~]$ sudo dmidecode --string system-uuid
```

En el siguiente ejemplo de resultado, el UUID comienza por "EC2", lo que indica que el sistema es probablemente una instancia de EC2.

```
EC2E1916-9099-7CAF-FD21-012345ABCDEF
```

En la siguiente salida de ejemplo, el UUID se representa en formato little-endian.

```
45E12AEC-DCD1-B213-94ED-012345ABCDEF
```

Otra opción para instancias integradas en el sistema Nitro, es usar el siguiente comando:

```
[ec2-user ~]$ cat /sys/devices/virtual/dmi/id/board_asset_tag
```

Si la salida es un ID de instancia, como la siguiente salida de ejemplo, el sistema es una instancia de EC2:

```
i-0af01c0123456789a
```

Ejemplo de Linux: obtención del UUID del hipervisor (solo AMI PV)

Utilice el siguiente comando para obtener el UUID del hipervisor:

```
[ec2-user ~]$ cat /sys/hypervisor/uuid
```

En el siguiente ejemplo de resultado, el UUID comienza por "ec2", lo que indica que el sistema es probablemente una instancia de EC2.

```
ec2e1916-9099-7caf-fd21-012345abcdef
```

Ejemplo de Windows: obtención del UUID con WMI o Windows PowerShell

Use la línea de comando Windows Management Instrumentation Command (WMIC) del modo siguiente:

```
wmic path win32_computersystemproduct get uuid
```

Si utiliza Windows PowerShell, use el cmdlet Get-WmiObject del modo siguiente:

```
PS C:\> Get-WmiObject -query "select uuid from Win32_ComputerSystemProduct" | Select
 UUID
```

En el siguiente ejemplo de resultado, el UUID comienza por "EC2", lo que indica que el sistema es probablemente una instancia de EC2.

```
EC2AE145-D1DC-13B2-94ED-012345ABCDEF
```

En las instancias que usan SMBIOS 2.4, se puede representar el UUID en formato little-endian, por ejemplo:

```
45E12AEC-DCD1-B213-94ED-012345ABCDEF
```

Examine el identificador de generación de máquinas virtuales del sistema

Un identificador de generación de máquinas virtuales consiste en un búfer único de 128 bits que se interpreta como un identificador criptográfico aleatorio de números enteros. Puede recuperar el

identificador de generación de máquinas virtuales para identificar su instancia de Amazon Elastic Compute Cloud (EC2). El identificador de generación se encuentra expuesto dentro del sistema operativo invitado de la instancia a través de una entrada de la tabla ACPI. El valor cambiará si el equipo se clona, copia o importa en AWS, como por ejemplo con VM Import/Export.

Ejemplo: Recupere el identificador de generación de máquinas virtuales de Linux

Puede utilizar los siguientes comandos para recuperar el identificador de generación de máquinas virtuales de sus instancias que ejecutan Linux.

Amazon Linux 2

1. Actualice sus paquetes de software existentes, según sea necesario, mediante el siguiente comando:

   ```
   sudo yum update
   ```

2. Si es necesario, obtenga el paquete busybox con el siguiente comando:

   ```
   sudo curl https://www.rpmfind.net/linux/epel/next/8/Everything/x86_64/Packages/
   b/busybox-1.35.0-2.el8.next.x86_64.rpm --output busybox.rpm
   ```

3. Si es necesario, instale los paquetes de requisitos previos mediante el siguiente comando:

   ```
   sudo yum install busybox.rpm iasl -y
   ```

4. Ejecute el siguiente comando `iasl` para obtener la salida de la tabla ACPI:

   ```
   sudo iasl -p ./SSDT2 -d /sys/firmware/acpi/tables/SSDT2
   ```

5. Ejecute el siguiente comando para revisar la salida del comando `iasl`:

   ```
   cat SSDT2.dsl
   ```

   La salida debería proporcionar el espacio de direcciones necesario para recuperar el identificador de generación de máquinas virtuales:

   ```
   Intel ACPI Component Architecture
   ASL+ Optimizing Compiler/Disassembler version 20190509
   Copyright (c) 2000 - 2019 Intel Corporation
   ```

```
File appears to be binary: found 32 non-ASCII characters, disassembling
Binary file appears to be a valid ACPI table, disassembling
Input file /sys/firmware/acpi/tables/SSDT2, Length 0x7B (123) bytes
ACPI: SSDT 0x0000000000000000 00007B (v01 AMAZON AMZNSSDT 00000001 AMZN
 00000001)
Pass 1 parse of [SSDT]
Pass 2 parse of [SSDT]
Parsing Deferred Opcodes (Methods/Buffers/Packages/Regions)

Parsing completed
Disassembly completed
ASL Output:    ./SSDT2.dsl - 1065 bytes
$
/*
* Intel ACPI Component Architecture
* AML/ASL+ Disassembler version 20190509 (64-bit version)
* Copyright (c) 2000 - 2019 Intel Corporation
*
* Disassembling to symbolic ASL+ operators
*
* Disassembly of /sys/firmware/acpi/tables/SSDT2, Tue Mar 29 16:15:14 2022
*
* Original Table Header:
*     Signature        "SSDT"
*     Length           0x0000007B (123)
*     Revision         0x01
*     Checksum         0xB8
*     OEM ID           "AMAZON"
*     OEM Table ID     "AMZNSSDT"
*     OEM Revision     0x00000001 (1)
*     Compiler ID      "AMZN"
*     Compiler Version 0x00000001 (1)
*/
DefinitionBlock ("", "SSDT", 1, "AMAZON", "AMZNSSDT", 0x00000001)
{
Scope (\_SB)
{
    Device (VMGN)
    {
        Name (_CID, "VM_Gen_Counter")  // _CID: Compatible ID
        Name (_DDN, "VM_Gen_Counter")  // _DDN: DOS Device Name
        Name (_HID, "AMZN0000")  // _HID: Hardware ID
        Name (ADDR, Package (0x02)
        {
```

```
            0xFED01000,
            Zero
        })
    }
}
}
```

6. (Opcional) Aumente los permisos del terminal para los pasos restantes con el siguiente comando:

```
sudo -s
```

7. Utilice el siguiente comando para almacenar el espacio de direcciones recopilado previamente:

```
VMGN_ADDR=0xFED01000
```

8. Utilice el siguiente comando para iterar a través del espacio de direcciones y crear el identificador de generación de máquinas virtuales:

```
for offset in 0x0 0x4 0x8 0xc; do busybox devmem $(($VMGN_ADDR + $offset)) | sed
 's/0x//' | sed -z '$ s/\n$//' >> vmgenid; done
```

9. Recupere el identificador de generación de máquinas virtuales del archivo de salida con el siguiente comando:

```
cat vmgenid ; echo
```

El resultado debería ser similar al siguiente:

```
EC2F335D979132C4165896753E72BD1C
```

Ubuntu

1. Actualice sus paquetes de software existentes, según sea necesario, mediante el siguiente comando:

```
sudo apt update
```

2. Si es necesario, instale los paquetes de requisitos previos mediante el siguiente comando:

```
sudo apt install busybox iasl -y
```

3. Ejecute el siguiente comando `iasl` para obtener la salida de la tabla ACPI:

```
sudo iasl -p ./SSDT2 -d /sys/firmware/acpi/tables/SSDT2
```

4. Ejecute el siguiente comando para revisar la salida del comando `iasl`:

```
cat SSDT2.dsl
```

La salida debería proporcionar el espacio de direcciones necesario para recuperar el identificador de generación de máquinas virtuales:

```
Intel ACPI Component Architecture
ASL+ Optimizing Compiler/Disassembler version 20190509
Copyright (c) 2000 - 2019 Intel Corporation

File appears to be binary: found 32 non-ASCII characters, disassembling
Binary file appears to be a valid ACPI table, disassembling
Input file /sys/firmware/acpi/tables/SSDT2, Length 0x7B (123) bytes
ACPI: SSDT 0x0000000000000000 00007B (v01 AMAZON AMZNSSDT 00000001 AMZN
 00000001)
Pass 1 parse of [SSDT]
Pass 2 parse of [SSDT]
Parsing Deferred Opcodes (Methods/Buffers/Packages/Regions)

Parsing completed
Disassembly completed
ASL Output:    ./SSDT2.dsl - 1065 bytes
$
/*
* Intel ACPI Component Architecture
* AML/ASL+ Disassembler version 20190509 (64-bit version)
* Copyright (c) 2000 - 2019 Intel Corporation
*
* Disassembling to symbolic ASL+ operators
*
* Disassembly of /sys/firmware/acpi/tables/SSDT2, Tue Mar 29 16:15:14 2022
*
* Original Table Header:
*     Signature        "SSDT"
```

```
*     Length           0x0000007B (123)
*     Revision         0x01
*     Checksum         0xB8
*     OEM ID           "AMAZON"
*     OEM Table ID     "AMZNSSDT"
*     OEM Revision     0x00000001 (1)
*     Compiler ID      "AMZN"
*     Compiler Version 0x00000001 (1)
*/
DefinitionBlock ("", "SSDT", 1, "AMAZON", "AMZNSSDT", 0x00000001)
{
Scope (\_SB)
{
    Device (VMGN)
    {
        Name (_CID, "VM_Gen_Counter")  // _CID: Compatible ID
        Name (_DDN, "VM_Gen_Counter")  // _DDN: DOS Device Name
        Name (_HID, "AMZN0000")  // _HID: Hardware ID
        Name (ADDR, Package (0x02)
        {
            0xFED01000,
            Zero
        })
    }
}
}
```

5. (Opcional) Aumente los permisos del terminal para los pasos restantes con el siguiente comando:

```
sudo -s
```

6. Utilice los siguientes comandos para almacenar el espacio de direcciones recopilado previamente:

```
VMGN_ADDR=0xFED01000
```

7. Utilice el siguiente comando para iterar a través del espacio de direcciones y crear el identificador de generación de máquinas virtuales:

```
for offset in 0x0 0x4 0x8 0xc; do busybox devmem $(($VMGN_ADDR + $offset)) | sed
 's/0x//' | sed -z '$ s/\n$//' >> vmgenid; done
```

8. Recupere el identificador de generación de máquinas virtuales del archivo de salida con el siguiente comando:

```
cat vmgenid ; echo
```

El resultado debería ser similar al siguiente:

```
EC2F335D979132C4165896753E72BD1C
```

Ejemplo: Recupere el identificador de generación de máquinas virtuales de Windows

Puede crear una aplicación de ejemplo para recuperar el identificador de generación de máquinas virtuales de las instancias que ejecutan Windows. Para obtener más información, consulte Obtención del identificador de generación de máquinas virtuales en la documentación de Microsoft.

Documentos de identidad de la instancia para las instancias de Amazon EC2

Cada instancia que inicie tiene un Documentos de identidad de instancia que proporciona información sobre la propia instancia. Puede utilizar el Documentos de identidad de instancia para validar los atributos de la instancia.

El documento de identidad de la instancia se genera cuando la instancia se detiene e inicia, se reinicia o se inicia. Puede acceder a su documento de identidad de instancia a través del servicio de metadatos de instancias (IMDS). Para obtener las instrucciones, consulte Recuperar el documento de identidad de instancia.

El documento de identidad de la instancia utiliza el formato JSON de texto sin formato. Contiene la información siguiente.

Datos	Descripción
`accountId`	El ID de la cuenta de AWS que inició la instancia.
`architecture`	La arquitectura de la AMI utilizada para iniciar la instancia (i386 | x86_64 | arm64).

Datos	Descripción
`availabilityZone`	El nombre de la zona de disponibilidad en la que se ejecuta la instancia. Por ejemplo, `us-east-1` . Tenga en cuenta que los nombres de las zonas de disponibilidad pueden diferir entre las cuentas de AWS.
`billingProducts`	Los productos de facturación de la instancia.
`devpayProductCodes`	Obsoleto.
`imageId`	El ID de la AMI utilizada para iniciar la instancia.
`instanceId`	El ID de la instancia.
`instanceType`	El tipo de instancia de la instancia.
`kernelId`	El ID del kernel asociado a la instancia, si corresponde.
`marketplaceProductCodes`	El código de producto de AWS Marketplace de la AMI utilizada para iniciar la instancia.
`pendingTime`	La fecha y la hora en que se lanzó la instancia.
`privateIp`	La dirección IP privada de la instancia. Para las instancias solo IPv4 y de doble pila, contiene la dirección IPv4. Para las instancias solo IPv6, contiene la dirección IPv6.
`ramdiskId`	El ID del disco RAM asociado con la instancia, si procede.
`region`	La región en la que se está ejecutando la instancia.
`version`	La versión del formato de archivoDocumentos de identidad de instancia.

Recuperación del documento de identidad de una instancia de EC2

El documento de identidad de una instancia de Amazon EC2 utiliza un formato JSON de texto sin formato. Para obtener una descripción del contenido del documento de identidad de una instancia, consulte the section called “Documentos de identidad de instancias”.

Los documentos de identidad de la instancia se almacenan en los metadatos de la instancia, en la categoría de datos dinámicos `instance-identity/document`. Para acceder al documento de identidad de una instancia, debe conectarse a la instancia y recuperarlo de los metadatos de la instancia.

Puede acceder a los metadatos de la instancia mediante la dirección IPv4 169.254.169.254 o la dirección IPv6 fd00:ec2::254. Se trata de Direcciones de enlace local, lo que significa que solo puede acceder a estas desde la instancia. En los ejemplos de esta página, se utiliza la dirección IPv4 de IMDS: 169.254.169.254. Para recuperar los metadatos de las instancias de EC2 a través de IPv6, utilice fd00:ec2::254.

Para verificar la autenticidad del documento de identidad de una instancia después de recuperarlo, consulte Verifique el documento de identidad de instancia.

IMDSv2

Linux

Para recuperar el documento de identidad de la instancia, ejecute el siguiente comando desde la instancia de Linux.

```
TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
    && curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/document
```

Windows

Para recuperar el documento de identidad de la instancia, ejecute el siguiente cmdlet desde la instancia de Windows.

```
[string]$token = (Invoke-WebRequest -Headers @{'X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds' = '21600'} `
    -Method PUT -Uri 'http://169.254.169.254/latest/api/token' -UseBasicParsing).Content
```

```
(Invoke-WebRequest -Headers @{'X-aws-ec2-metadata-token' = $token} `
    -Uri 'http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/document' -UseBasicParsing).Content
```

IMDSv1

Linux

Para recuperar el documento de identidad de la instancia, ejecute el siguiente comando desde la instancia de Linux.

```
curl http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/document
```

Windows

Para recuperar el documento de identidad de la instancia, ejecute el siguiente cmdlet desde la instancia de Windows.

```
(Invoke-WebRequest http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/
document).Content
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "devpayProductCodes" : null,
    "marketplaceProductCodes" : [ "1abc2defghijklm3nopqrs4tu" ],
    "availabilityZone" : "us-west-2b",
    "privateIp" : "10.158.112.84",
    "version" : "2017-09-30",
    "instanceId" : "i-1234567890abcdef0",
    "billingProducts" : null,
    "instanceType" : "t2.micro",
    "accountId" : "123456789012",
    "imageId" : "ami-5fb8c835",
    "pendingTime" : "2016-11-19T16:32:11Z",
    "architecture" : "x86_64",
    "kernelId" : null,
    "ramdiskId" : null,
    "region" : "us-west-2"
}
```

Verifique el documento de identidad de instancia para una instancia de Amazon EC2

Si tiene la intención de utilizar el contenido del Documentos de identidad de instancia para un propósito importante, debe verificar su contenido y autenticidad antes de usarlo.

El Documentos de identidad de instancia de texto sin formato se acompaña de tres firmas resumidas y cifradas. Puede utilizar estas firmas para verificar el origen y la autenticidad del Documentos de identidad de instancia y la información que incluye. Se proporcionan las siguientes firmas:

- Firma codificada en base64: este es un hash SHA256 codificado en base64 del Documentos de identidad de instancia cifrado mediante un par de claves RSA.
- Firma PKCS7: este es un hash SHA1 del Documentos de identidad de instancia cifrado mediante un par de claves DSA.
- Firma RSA-2048: este es un hash SHA256 del Documentos de identidad de instancia cifrado utilizando un par de claves RSA-2048.

Cada firma está disponible en un punto de conexión diferente en los metadatos de la instancia. Puede usar cualquiera de estas firmas dependiendo de sus requisitos de cifrado y hash. Para verificar las firmas, debe usar el correspondiente certificado público de AWS.

Opciones

- Opción 1: verificar el documento de identidad de instancia mediante la firma PKCS7
- Opción 2: verificar el documento de identidad de instancia mediante la firma codificada en base64
- Opción 3: verificar el documento de identidad de instancia mediante la firma RSA-2048

Opción 1: verificar el documento de identidad de instancia mediante la firma PKCS7

En este tema, se explica cómo verificar el documento de identidad de la instancia mediante la firma PKCS7 y el certificado público DSA de AWS.

Instancias de Linux

Para verificar el documento de identidad de la instancia mediante la firma PKCS7 y el certificado público DSA de AWS

1. Conéctese a la instancia.

2. Recupere la firma PKCS7 de los metadatos de la instancia y agréguela a un archivo nuevo denominado `pkcs7` junto con el encabezado y el pie de página requeridos. Utilice uno de los siguientes comandos dependiendo de la versión IMDS utilizada por la instancia.

   IMDSv2

   ```
   $ echo "-----BEGIN PKCS7-----" >> pkcs7 \
    && TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-
   metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
    && curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/
   dynamic/instance-identity/pkcs7 >> pkcs7 \
    && echo "" >> pkcs7 \
    && echo "-----END PKCS7-----" >> pkcs7
   ```

   IMDSv1

   ```
   $ echo "-----BEGIN PKCS7-----" >> pkcs7 \
    && curl -s http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/pkcs7
    >> pkcs7 \
    && echo "" >> pkcs7 \
    && echo "-----END PKCS7-----" >> pkcs7
   ```

3. Busque el certificado público DSA para su región en AWSCertificados públicos de para las firmas del documento de identidad de la instancia y agregue el contenido a un archivo nuevo denominado `certificate`.

4. Utilice el comando openSSL smime para verificar la firma. Incluya la opción `-verify` para indicar que es necesario verificar la firma, y la opción `-noverify` para indicar que no es necesario verificar el certificado.

   ```
   $ openssl smime -verify -in pkcs7 -inform PEM -certfile certificate -noverify | tee
    document
   ```

   Si la firma es válida, aparecerá el mensaje `Verification successful`.

   El comando también escribe el contenido del documento de identidad de la instancia en un nuevo archivo llamado `document`. Puede comparar el contenido del documento de identidad de la instancia de los metadatos de la instancia con el contenido de este archivo mediante los siguientes comandos.

```
$ openssl dgst -sha256 < document
```

```
$ curl -s -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/
dynamic/instance-identity/document | openssl dgst -sha256
```

Si no se puede verificar la firma, póngase en contacto con Soporte.

instancias de Windows

Requisitos previos

Este procedimiento requiere la clase Microsoft .NET Core de `System.Security`. Para agregar la clase a la sesión de PowerShell, ejecute el siguiente comando.

```
PS C:\> Add-Type -AssemblyName System.Security
```

> **Note**
>
> El comando agrega la clase solo a la sesión actual de PowerShell. Si inicia una nueva sesión, debe ejecutar el comando de nuevo.

Para verificar el documento de identidad de la instancia mediante la firma PKCS7 y el certificado público DSA de AWS

1. Conéctese a la instancia.
2. Recupere la firma PKCS7 de los metadatos de instancia, conviértala en una matriz de bytes y agréguela a una variable denominada `$Signature`. Utilice uno de los siguientes comandos dependiendo de la versión IMDS utilizada por la instancia.

   IMDSv2

   ```
   PS C:\> [string]$token = (Invoke-WebRequest -Method Put -Headers @{'X-aws-ec2-
   metadata-token-ttl-seconds' = '21600'} -Uri http://169.254.169.254/latest/api/
   token).Content
   ```

```
PS C:\> $Signature = [Convert]::FromBase64String((Invoke-WebRequest -Headers
 @{'X-aws-ec2-metadata-token' = $Token} -Uri http://169.254.169.254/latest/
dynamic/instance-identity/pkcs7).Content)
```

IMDSv1

```
PS C:\> $Signature = [Convert]::FromBase64String((Invoke-WebRequest -Uri
 http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/pkcs7).Content)
```

3. Recupere el documento de identidad de instancia de texto sin formato de los metadatos de instancia, conviértalo en una matriz de bytes y agréguelo a una variable denominada `$Document`. Utilice uno de los siguientes comandos dependiendo de la versión IMDS utilizada por la instancia.

   IMDSv2

   ```
   PS C:\> $Document = [Text.Encoding]::UTF8.GetBytes((Invoke-WebRequest -Headers
    @{'X-aws-ec2-metadata-token' = $Token} -Uri http://169.254.169.254/latest/
   dynamic/instance-identity/document).Content)
   ```

   IMDSv1

   ```
   PS C:\> $Document =  [Text.Encoding]::UTF8.GetBytes((Invoke-WebRequest
    http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/document).Content)
   ```

4. Busque el certificado público DSA para su región en AWSCertificados públicos de para las firmas del documento de identidad de la instancia y agregue el contenido a un archivo nuevo denominado `certificate.pem`.

5. Extraiga el certificado del archivo de certificado y guárdelo en una variable denominada `$Store`.

   ```
   PS C:\> $Store =
    [Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate2Collection]::new([Security.Cryptog
   Path certificate.pem)))
   ```

6. Verifique la firma.

   ```
   PS C:\> $SignatureDocument = [Security.Cryptography.Pkcs.SignedCms]::new()
   ```

```
PS C:\> $SignatureDocument.Decode($Signature)
```

```
PS C:\> $SignatureDocument.CheckSignature($Store, $true)
```

Si la firma es válida, el comando no devuelve ningún resultado. Si no se puede verificar la firma, el comando devuelve `Exception calling "CheckSignature" with "2" argument(s): "Cannot find the original signer`. Si su firma no se puede verificar, póngase en contacto con AWS Support.

7. Valide el contenido del documento de identidad de instancia.

```
PS C:
\> [Linq.Enumerable]::SequenceEqual($SignatureDocument.ContentInfo.Content, $Document)
```

Si el contenido del documento de identidad de instancia es válido, el comando devuelve `True`. Si el documento de identidad de la instancia no se puede validar, póngase en contacto con AWS Support.

Opción 2: verificar el documento de identidad de instancia mediante la firma codificada en base64

En este tema, se explica cómo verificar el documento de identidad de la instancia mediante la firma codificada en base64 y el certificado público de RSA de AWS.

Instancias de Linux

Para validar el documento de identidad de la instancia mediante la firma codificada en base64 y el certificado público del RSA de AWS

1. Conéctese a la instancia.
2. Recupere la firma codificada en base64 de los metadatos de la instancia, conviértala a binario y agréguela a un archivo denominado `signature`. Utilice uno de los siguientes comandos dependiendo de la versión IMDS utilizada por la instancia.

   IMDSv2

```
$ TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-
metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
```

```
 && curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/
dynamic/instance-identity/signature | base64 -d >> signature
```

IMDSv1

```
$ curl -s http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/signature |
 base64 -d >> signature
```

3. Recupere el Documentos de identidad de instancia de texto sin formato de los metadatos de la instancia y agréguelo a un archivo denominado `document`. Utilice uno de los siguientes comandos dependiendo de la versión IMDS utilizada por la instancia.

   IMDSv2

   ```
   $ TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-
   metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
    && curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/
   dynamic/instance-identity/document >> document
   ```

   IMDSv1

   ```
   $ curl -s http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/document
    >> document
   ```

4. Busque el certificado público RSA para su región en AWSCertificados públicos de para las firmas del documento de identidad de la instancia y agregue el contenido a un archivo nuevo denominado `certificate`.
5. Extraiga la clave pública del certificado público RSA de AWS y guárdela en un archivo denominado `key`.

   ```
   $ openssl x509 -pubkey -noout -in certificate >> key
   ```

6. Utilice el comando OpenSSL dgst para verificar el documento de identidad de instancia.

   ```
   $ openssl dgst -sha256 -verify key -signature signature document
   ```

   Si la firma es válida, aparecerá el mensaje `Verification successful`.

   El comando también escribe el contenido del documento de identidad de la instancia en un nuevo archivo llamado `document`. Puede comparar el contenido del documento de identidad

de la instancia de los metadatos de la instancia con el contenido de este archivo mediante los siguientes comandos.

```
$ openssl dgst -sha256 < document
```

```
$ curl -s -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/
dynamic/instance-identity/document | openssl dgst -sha256
```

Si no se puede verificar la firma, póngase en contacto con Soporte.

instancias de Windows

Para validar el documento de identidad de la instancia mediante la firma codificada en base64 y el certificado público del RSA de AWS

1. Conéctese a la instancia.
2. Recupere la firma codificada en base64 de los metadatos de instancia, conviértala en una matriz de bytes y agréguela a la variable denominada `$Signature`. Utilice uno de los siguientes comandos dependiendo de la versión IMDS utilizada por la instancia.

   IMDSv2

   ```
   PS C:\> [string]$token = (Invoke-WebRequest -Method Put -Headers @{'X-aws-
   ec2-metadata-token-ttl-seconds' = '21600'} http://169.254.169.254/latest/api/
   token).Content
   ```

   ```
   PS C:\> $Signature = [Convert]::FromBase64String((Invoke-WebRequest -Headers
    @{'X-aws-ec2-metadata-token' = $Token} http://169.254.169.254/latest/dynamic/
   instance-identity/signature).Content)
   ```

   IMDSv1

   ```
   PS C:\> $Signature = [Convert]::FromBase64String((Invoke-WebRequest
    http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/signature).Content)
   ```

3. Recupere el documento de identidad de instancia de texto sin formato de los metadatos de instancia, conviértalo en una matriz de bytes y agréguelo a una variable denominada

`$Document`. Utilice uno de los siguientes comandos dependiendo de la versión IMDS utilizada por la instancia.

IMDSv2

```
PS C:\> $Document = [Text.Encoding]::UTF8.GetBytes((Invoke-WebRequest -Headers
 @{'X-aws-ec2-metadata-token' = $Token} http://169.254.169.254/latest/dynamic/
instance-identity/document).Content)
```

IMDSv1

```
PS C:\> $Document =  [Text.Encoding]::UTF8.GetBytes((Invoke-WebRequest
 http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/document).Content)
```

4. Busque el certificado público RSA para su región en AWSCertificados públicos de para las firmas del documento de identidad de la instancia y agregue el contenido a un archivo nuevo denominado `certificate.pem`.
5. Verifique el documento de identidad de la instancia.

```
PS C:\> [Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate2]::new((Resolve-
Path certificate.pem)).PublicKey.Key.VerifyData($Document, 'SHA256', $Signature)
```

Si la firma es válida, el comando devuelve `True`. Si no se puede verificar la firma, póngase en contacto con Soporte.

Opción 3: verificar el documento de identidad de instancia mediante la firma RSA-2048

En este tema, se explica cómo verificar el documento de identidad de la instancia mediante la firma RSA-2048 y el certificado público RSA-2048 de AWS.

Instancias de Linux

Para verificar el documento de identidad de la instancia mediante la firma RSA-2048 y el certificado público RSA-2048 de AWS

1. Conéctese a la instancia.
2. Recupere la firma RSA-2048 de los metadatos de la instancia y agréguela a un archivo denominado `rsa2048` junto con el encabezado y el pie de página requeridos. Utilice uno de los siguientes comandos dependiendo de la versión IMDS utilizada por la instancia.

IMDSv2

```
$ echo "-----BEGIN PKCS7-----" >> rsa2048 \
 && TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-
metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
 && curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/
dynamic/instance-identity/rsa2048 >> rsa2048 \
 && echo "" >> rsa2048 \
 && echo "-----END PKCS7-----" >> rsa2048
```

IMDSv1

```
$ echo "-----BEGIN PKCS7-----" >> rsa2048 \
 && curl -s http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/rsa2048
 >> rsa2048 \
 && echo "" >> rsa2048 \
 && echo "-----END PKCS7-----" >> rsa2048
```

3. Busque el certificado público RSA-2048 para su región en AWSCertificados públicos de para las firmas del documento de identidad de la instancia y agregue el contenido a un archivo nuevo denominado `certificate`.
4. Utilice el comando openSSL smime para verificar la firma. Incluya la opción `-verify` para indicar que es necesario verificar la firma, y la opción `-noverify` para indicar que no es necesario verificar el certificado.

```
$ openssl smime -verify -in rsa2048 -inform PEM -certfile certificate -noverify |
 tee document
```

Si la firma es válida, aparecerá el mensaje `Verification successful`. Si no se puede verificar la firma, póngase en contacto con Soporte.

instancias de Windows

Requisitos previos

Este procedimiento requiere la clase Microsoft .NET Core de `System.Security`. Para agregar la clase a la sesión de PowerShell, ejecute el siguiente comando.

```
PS C:\> Add-Type -AssemblyName System.Security
```

> **Note**
>
> El comando agrega la clase solo a la sesión actual de PowerShell. Si inicia una nueva sesión, debe ejecutar el comando de nuevo.

Para verificar el documento de identidad de la instancia mediante la firma RSA-2048 y el certificado público RSA-2048 de AWS

1. Conéctese a la instancia.
2. Recupere la firma RSA-2048 de los metadatos de instancia, conviértala en una matriz de bytes y agréguela a una variable denominada `$Signature`. Utilice uno de los siguientes comandos dependiendo de la versión IMDS utilizada por la instancia.

   IMDSv2

   ```
   PS C:\> [string]$token = (Invoke-WebRequest -Method Put -Headers @{'X-aws-
   ec2-metadata-token-ttl-seconds' = '21600'} http://169.254.169.254/latest/api/
   token).Content
   ```

   ```
   PS C:\> $Signature = [Convert]::FromBase64String((Invoke-WebRequest -Headers
    @{'X-aws-ec2-metadata-token' = $Token} http://169.254.169.254/latest/dynamic/
   instance-identity/rsa2048).Content)
   ```

   IMDSv1

   ```
   PS C:\> $Signature = [Convert]::FromBase64String((Invoke-WebRequest
    http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/rsa2048).Content)
   ```

3. Recupere el documento de identidad de instancia de texto sin formato de los metadatos de instancia, conviértalo en una matriz de bytes y agréguelo a una variable denominada `$Document`. Utilice uno de los siguientes comandos dependiendo de la versión IMDS utilizada por la instancia.

IMDSv2

```
PS C:\> $Document = [Text.Encoding]::UTF8.GetBytes((Invoke-WebRequest -Headers
 @{'X-aws-ec2-metadata-token' = $Token} http://169.254.169.254/latest/dynamic/
instance-identity/document).Content)
```

IMDSv1

```
PS C:\> $Document =  [Text.Encoding]::UTF8.GetBytes((Invoke-WebRequest
 http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/document).Content)
```

4. Busque el certificado público RSA-2048 para su región en AWSCertificados públicos de para las firmas del documento de identidad de la instancia y agregue el contenido a un archivo nuevo denominado `certificate.pem`.
5. Extraiga el certificado del archivo de certificado y guárdelo en una variable denominada `$Store`.

```
PS C:\> $Store =
 [Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate2Collection]::new([Security.Cryptog
Path certificate.pem)))
```

6. Verifique la firma.

```
PS C:\> $SignatureDocument = [Security.Cryptography.Pkcs.SignedCms]::new()
```

```
PS C:\> $SignatureDocument.Decode($Signature)
```

```
PS C:\> $SignatureDocument.CheckSignature($Store, $true)
```

Si la firma es válida, el comando no devuelve ningún resultado. Si no se puede verificar la firma, el comando devuelve `Exception calling "CheckSignature" with "2" argument(s): "Cannot find the original signer`. Si su firma no se puede verificar, póngase en contacto con AWS Support.

7. Valide el contenido del documento de identidad de instancia.

```
PS C:
\> [Linq.Enumerable]::SequenceEqual($SignatureDocument.ContentInfo.Content, $Document)
```

Si el contenido del documento de identidad de instancia es válido, el comando devuelve `True`. Si el documento de identidad de la instancia no se puede validar, póngase en contacto con AWS Support.

AWSCertificados públicos de para las firmas del documento de identidad de la instancia

Los siguientes certificados públicos de AWS se pueden utilizar para verificar los contenidos del documento de identidad de instancia de una instancia tal como se describe en Verifique el documento de identidad de instancia.

Asegúrese de usar el certificado correcto para su región y para el procedimiento de verificación que está usando. Si verifica la firma PKCS7, use el certificado DSA. Si verifica la firma codificada en base64, use el certificado RSA. Si verifica la firma RSA-2048, use el certificado RSA-2048.

Amplíe cada región a continuación para ver los certificados específicos de cada región.

Este de EE. UU. (Norte de Virginia): us-east-1

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7TCCAq0CCQCWukjZ5V4aZzAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0xMjAxMDUxMjU2MTJaFw0z
ODAxMDUxMjU2MTJaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9u
IFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNl
cnZpY2VzIExMQzCCAbcwggEsBgcqhkjOOAQBMIIBHwKBgQCjkvcS2bb1VQ4yt/5e
ih5OO6kK/n1Lzllr7D8ZwtQP8fOEpp5E2ng+D6Ud1Z1gYipr58Kj3nssSNpI6bX3
VyIQzK7wLclnd/YozqNNmgIyZecN7EglK9ITHJLP+x8FtUpt3QbyYXJdmVMegN6P
hviYt5JH/nYl4hh3Pa1HJdskgQIVALVJ3ER11+Ko4tP6nwvHwh6+ERYRAoGBAI1j
k+tkqMVHuAFcvAGKocTgsjJem6/5qomzJuKDmbJNu9Qxw3rAotXau8Qe+MBcJl/U
hhy1KHVpCGl9fueQ2s6IL0CaO/buycU1CiYQk40KNHCcHfNiZbdlx1E9rpUp7bnF
lRa2v1ntMX3caRVDdbtPEWmdxSCYsYFDk4mZrOLBA4GEAAKBgEbmeve5f8LIE/Gf
MNmP9CM5eovQOGx5ho8WqD+aTebs+k2tn92BBPqeZqpWRa5P/+jrdKml1qx4llHW
MXrs3IgIb6+hUIB+S8dz8/mmO0bpr76RoZVCXYab2CZedFut7qc3WUH9+EUAH5mw
vSeDCOUMYQR7R9LINYwouHIziqQYMAkGByqGSM44BAMDLwAwLAIUWXBlk40xTwSw
7HX32MxXYruse9ACFBNGmdX2ZBrVNGrN9N2f6ROk0k9K
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDITCCAoqgAwIBAgIUE1y2NIKCU+Rg4uu4u32koG9QEYIwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAO
BgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExD
MB4XDTI0MDQyOTE3MzQwMVoXDTI5MDQyODE3MzQwMVowXDELMAkGA1UEBhMCVVMx
GTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAe
BgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4GNADCBiQKBgQCHvRjf/0kStpJ248khtIaN8qkDN3tkw4VjvA9nvPl2anJO+eIB
UqPfQG09kZlwpWpmyO8bGB2RWqWxCwuB/dcnIob6w420k9WY5C0IIGtDRNauN3ku
vGXkw3HEnF0EjYr0pcyWUvByWY4KswZV42X7Y7XSS13hOIcL6NLA+H94/QIDAQAB
o4HfMIHcMAsGA1UdDwQEAwIHgDAdBgNVHQ4EFgQUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2
UTgwgZkGA1UdIwSBkTCBjoAUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2UTihYKReMFwxCzAJ
BgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdT
ZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IUE1y2NIKC
U+Rg4uu4u32koG9QEYIwEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADANBgkqhkiG9w0BAQsF
AAOBgQAlxSmwcWnhT4uAeSinJuz+1BTcKhVSWb5jT8pYjQb8ZoZkXXRGb09mvYeU
NeqOBr27rvRAnaQ/9LUQf72+SahDFuS4CMI8nwowytqbmwquqFr4dxA/SDADyRiF
ea1UoMuNHTY49J/1vPomqsVn7mugTp+TbjqCfOJTpu0temHcFA==
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEEjCCAvqgAwIBAgIJALFpzEAVWaQZMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNTA4MTQw
ODU5MTJaGA8yMTk1MDExNzA4NTkxMlowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAjS2vqZu9mEOhOq+0bRpAbCUiapbZMFNQqRg7kTlr7Cf+gDqXKpHPjsng
SfNz+JHQd8WPI+pmNs+q0Z2aTe23klmf2U52KH9/j1k8RlIbap/yFibFTSedmegX
E5r447GbJRsHUmuIIfZTZ/oRlpuIIO5/Vz7SOj22tdkdY2ADp7caZkNxhSP915fk
2jJMTBUOzyXUS2rBU/ulNHbTTeePjcEkvzVYPahD30TeQ+/A+uWUu89bHSQOJR8h
Um4cFApzZgN3aD5j2LrSMu2pctkQwf9CaWyVznqrsGYjYOY66LuFzSCXwqSnFBfv
fFBAFsjCgY24G2DoMyYkF3MyZlu+rwIDAQABo4HUMIHRMAsGA1UdDwQEAwIHgDAd
BgNVHQ4EFgQUrynSPp4uqSECwy+PiO4qyJ8TWSkwgY4GA1UdIwSBhjCBg4AUrynS
Pp4uqSECwy+PiO4qyJ8TWSmhYKReMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IJALFpzEAVWaQZMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8C
AQAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBADW/s8lXijwdP6NkEoH1m9XLrvK4YTqkNfR6
er/uRRgTx2QjFcMNrx+g87gAml11z+D0crAZ5LbEhDMs+JtZYR3ty0HkDk6SJM85
```

```
haoJNAFF7EQ/zCp1EJRIkLLsC7bcDL/Eriv1swt78/BB4RnC9W9kSp/sxd5svJMg
N9a6FAplpNRsWAnbP8JBlAP93oJzblX2LQXgykTghMkQO7NaY5hg/H5o4dMPclTK
lYGqlFUCH6A2vdrxmpKDLmTn5//5pujdD2MN0df6sZWtxwZ0osljV4rDjm9Q3VpA
NWIsDEcp3GUB4proOR+C7PNkY+VGODitBOw09qBGosCBstwyEqY=
-----END CERTIFICATE-----
```

Este de EE. UU. (Ohio): us-east-2

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7TCCAq0CCQCWukjZ5V4aZzAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0xMjAxMDUxMjU2MTJaFw0z
ODAxMDUxMjU2MTJaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9u
IFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNl
cnZpY2VzIExMQzCCAbcwggEsBgcqhkjOOAQBMIIBHwKBgQCjkvcS2bb1VQ4yt/5e
ih5OO6kK/n1Lzllr7D8ZwtQP8fOEpp5E2ng+D6Ud1Z1gYipr58Kj3nssSNpI6bX3
VyIQzK7wLclnd/YozqNNmgIyZecN7EglK9ITHJLP+x8FtUpt3QbyYXJdmVMegN6P
hviYt5JH/nYl4hh3Pa1HJdskgQIVALVJ3ER11+Ko4tP6nwvHwh6+ERYRAoGBAI1j
k+tkqMVHuAFcvAGKocTgsjJem6/5qomzJuKDmbJNu9Qxw3rAotXau8Qe+MBcJl/U
hhy1KHVpCGl9fueQ2s6IL0CaO/buycU1CiYQk40KNHCcHfNiZbdlx1E9rpUp7bnF
lRa2v1ntMX3caRVDdbtPEWmdxSCYsYFDk4mZrOLBA4GEAAKBgEbmeve5f8LIE/Gf
MNmP9CM5eovQOGx5ho8WqD+aTebs+k2tn92BBPqeZqpWRa5P/+jrdKml1qx4llHW
MXrs3IgIb6+hUIB+S8dz8/mmO0bpr76RoZVCXYab2CZedFut7qc3WUH9+EUAH5mw
vSeDCOUMYQR7R9LINYwouHIziqQYMAkGByqGSM44BAMDLwAwLAIUWXBlk40xTwSw
7HX32MxXYruse9ACFBNGmdX2ZBrVNGrN9N2f6ROk0k9K
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDITCCAoqgAwIBAgIUVJTc+hOU+8Gk3JlqsX438Dk5c58wDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAO
BgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExD
MB4XDTI0MDQyOTE3MTE0OVoXDTI5MDQyODE3MTE0OVowXDELMAkGA1UEBhMCVVMx
GTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAe
BgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4GNADCBiQKBgQCHvRjf/0kStpJ248khtIaN8qkDN3tkw4VjvA9nvPl2anJO+eIB
UqPfQG09kZlwpWpmyO8bGB2RWqWxCwuB/dcnIob6w420k9WY5C0IIGtDRNauN3ku
vGXkw3HEnF0EjYr0pcyWUvByWY4KswZV42X7Y7XSS13hOIcL6NLA+H94/QIDAQAB
o4HfMIHcMAsGA1UdDwQEAwIHgDAdBgNVHQ4EFgQUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2
```

```
UTgwgZkGA1UdIwSBkTCBjoAUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2UTihYKReMFwxCzAJ
BgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdT
ZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IUVJTc+hOU
+8Gk3JlqsX438Dk5c58wEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADANBgkqhkiG9w0BAQsF
AAOBgQAywJQaVNWJqW0R0T0xVOSoN1GLk9x9kKEuN67RN9CLin4dA97qa7Mr5W4P
FZ6vnh5CjOhQBRXV9xJUeYSdqVItNAUFK/fEzDdjf1nUfPlQ3OJ49u6CV01NoJ9m
usvY9kWcV46dqn2bk2MyfTTgvmeqP8fiMRPxxnVRkSzlldP5Fg==
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEEjCCAvqgAwIBAgIJAM07oeX4xevdMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNjA2MTAx
MjU4MThaGA8yMTk1MTExNDEyNTgxOFowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEA6v6kGMnRmFDLxBEqXzP4npnL65OO0kmQ7w8YXQygSdmNIoScGSU5wfh9
mZdcvCxCdxgALFsFqPvH8fqiE9ttI0fEfuZvHOs8wUsIdKr0Zz0MjSx3cik4tKET
ch0EKfMnzKOgDBavraCDeX1rUDU0Rg7HFqNAOry3uqDmnqtk00XC9GenS3z/7ebJ
fIBEPAam5oYMVFpX6M6St77WdNE8wEU8SuerQughiMVx9kMB07imeVHBiELbMQ0N
lwSWRL/61fA02keGSTfSp/0m3u+lesf2VwVFhqIJs+JbsEscPxOkIRlzy8mGd/JV
ONb/DQpTedzUKLgXbw7KtO3HTG9iXQIDAQABo4HUMIHRMAsGA1UdDwQEAwIHgDAd
BgNVHQ4EFgQU2CTGYE5fTjx7gQXzdZSGPEWAJY4wgY4GA1UdIwSBhjCBg4AU2CTG
YE5fTjx7gQXzdZSGPEWAJY6hYKReMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IJAM07oeX4xevdMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8C
AQAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBANdqkIpVypr2PveqUsAKke1wKCOSuw1UmH9k
xX1/VRoHbrI/UznrXtPQOPMmHA2LKSTedwsJuorUn3cFH6qNs8ixBDrl8pZwfKOY
IBJcTFBbI1xBEFkZoO3wczzo5+8vPQ60RVqAaYb+iCa1HFJpccC3Ovajfa4GRdNb
n6FYnluIcDbmpcQePoVQwX7W3oOYLB1QLN7fE6H1j4TBIsFdO3OuKzmaifQlwLYt
DVxVCNDabpOr6Uozd5ASm4ihPPoEoKo7Ilp0fOT6fZ41U2xWA4+HF/89UoygZSo7
K+cQ90xGxJ+gmlYbLFR5rbJOLfjrgDAb2ogbFy8LzHo2ZtSe60M=
-----END CERTIFICATE-----
```

Oeste de EE. UU. (Norte de California): us-west-1

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7TCCAq0CCQCWukjZ5V4aZzAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
```

```
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0xMjAxMDUxMjU2MTJaFw0z
ODAxMDUxMjU2MTJaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9u
IFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNl
cnZpY2VzIExMQzCCAbcwggEsBgcqhkjOOAQBMIIBHwKBgQCjkvcS2bb1VQ4yt/5e
ih5OO6kK/n1Lzllr7D8ZwtQP8fOEpp5E2ng+D6Ud1Z1gYipr58Kj3nssSNpI6bX3
VyIQzK7wLclnd/YozqNNmgIyZecN7EglK9ITHJLP+x8FtUpt3QbyYXJdmVMegN6P
hviYt5JH/nYl4hh3Pa1HJdskgQIVALVJ3ER11+Ko4tP6nwvHwh6+ERYRAoGBAI1j
k+tkqMVHuAFcvAGKocTgsjJem6/5qomzJuKDmbJNu9Qxw3rAotXau8Qe+MBcJl/U
hhy1KHVpCGl9fueQ2s6IL0CaO/buycU1CiYQk40KNHCcHfNiZbdlx1E9rpUp7bnF
lRa2v1ntMX3caRVDdbtPEWmdxSCYsYFDk4mZrOLBA4GEAAKBgEbmeve5f8LIE/Gf
MNmP9CM5eovQOGx5ho8WqD+aTebs+k2tn92BBPqeZqpWRa5P/+jrdKml1qx4llHW
MXrs3IgIb6+hUIB+S8dz8/mmO0bpr76RoZVCXYab2CZedFut7qc3WUH9+EUAH5mw
vSeDCOUMYQR7R9LINYwouHIziqQYMAkGByqGSM44BAMDLwAwLAIUWXBlk40xTwSw
7HX32MxXYruse9ACFBNGmdX2ZBrVNGrN9N2f6ROk0k9K
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDITCCAoqgAwIBAgIUK2zmY9PUSTR7rc1k2OwPYu4+g7wwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAO
BgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExD
MB4XDTI0MDQyOTE3MDI0M1oXDTI5MDQyODE3MDI0M1owXDELMAkGA1UEBhMCVVMx
GTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAe
BgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4GNADCBiQKBgQCHvRjf/0kStpJ248khtIaN8qkDN3tkw4VjvA9nvPl2anJO+eIB
UqPfQG09kZlwpWpmyO8bGB2RWqWxCwuB/dcnIob6w420k9WY5C0IIGtDRNauN3ku
vGXkw3HEnF0EjYr0pcyWUvByWY4KswZV42X7Y7XSS13hOIcL6NLA+H94/QIDAQAB
o4HfMIHcMAsGA1UdDwQEAwIHgDAdBgNVHQ4EFgQUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2
UTgwgZkGA1UdIwSBkTCBjoAUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2UTihYKReMFwxCzAJ
BgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdT
ZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IUK2zmY9PU
STR7rc1k2OwPYu4+g7wwEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADANBgkqhkiG9w0BAQsF
AAOBgQA1Ng4QmN4n7iPh5CnadSOc0ZfM7by0dBePwZJyGvOHdaw6P6E/vEk76KsC
Q8p+akuzVzVPkU4kBK/TRqLp19wEWoVwhhTaxHjQ1tTRHqXIVlrkw4JrtFbeNM21
GlkSLonuzmNZdivn9WuQYeGe7nUD4w3q9GgiF3CPorJe+UxtbA==
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEEjCCAvqgAwIBAgIJANNPkIpcyEtIMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
```

```
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNTEwMjkw
OTAzMDdaGA8yMTk1MDQwMzA5MDMwN1owXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEApHQGvHvq3SVCzDrC7575BW7GWLzcj8CLqYcL3YY7Jffupz7OjcftO57Z
4fo5Pj0CaS8DtPzh8+8vdwUSMbiJ6cDd3ooio3MnCq6DwzmsY+pY7CiI3UVG7KcH
4TriDqr1Iii7nB5MiPJ8wTeAqX89T3SYaf6Vo+4GCb3LCDGvnkZ9TrGcz2CHkJsj
AIGwgopFpwhIjVYm7obmuIxSIUv+oNH0wXgDL029Zd98SnIYQd/njiqkzE+lvXgk
4h4Tu17xZIKBgFcTtWPky+POGu81DYFqiWVEyR2JKKm2/iR1dL1YsT39kbNg47xY
aR129sS4nB5Vw3TRQA2jL0ToTIxzhQIDAQABo4HUMIHRMAsGA1UdDwQEAwIHgDAd
BgNVHQ4EFgQUgepyiONs8j+q67dmcWu+mKKDa+gwgY4GA1UdIwSBhjCBg4AUgepy
iONs8j+q67dmcWu+mKKDa+ihYKReMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IJANNPkIpcyEtIMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8C
AQAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAGLFWyutf1u0xcAc+kmnMPqtc/Q6b79VIX0E
tNoKMI2KR8lcV8ZElXDb0NC6v8UeLpe1WBKjaWQtEjL1ifKg9hdY9RJj4RXIDSK7
33qCQ8juF4vep2U5TTBd6hfWxt1Izi88xudjixmbpUU4YKr8UPbmixldYR+BEx0u
B1KJi9l1lxvuc/Igy/xeHOAZEjAXzVvHp8Bne33VVwMiMxWECZCiJxE4I7+Y6fqJ
pLLSFFJKbNaFyXlDiJ3kXyePEZSc1xiWeyRB2ZbTi5eu7vMG4i3AYWuFVLthaBgu
lPfHafJpj/JDcqt2vKUKfur5edQ6j1CGdxqqjawhOTEqcN8m7us=
-----END CERTIFICATE-----
```

Oeste de EE. UU. (Oregón): us-west-2

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7TCCAq0CCQCWukjZ5V4aZzAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0xMjAxMDUxMjU2MTJaFw0z
ODAxMDUxMjU2MTJaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9u
IFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNl
cnZpY2VzIExMQzCCAbcwggEsBgcqhkjOOAQBMIIBHwKBgQCjkvcS2bb1VQ4yt/5e
ih5OO6kK/n1Lzllr7D8ZwtQP8fOEpp5E2ng+D6Ud1Z1gYipr58Kj3nssSNpI6bX3
VyIQzK7wLclnd/YozqNNmgIyZecN7EglK9ITHJLP+x8FtUpt3QbyYXJdmVMegN6P
hviYt5JH/nYl4hh3Pa1HJdskgQIVALVJ3ER11+Ko4tP6nwvHwh6+ERYRAoGBAI1j
k+tkqMVHuAFcvAGKocTgsjJem6/5qomzJuKDmbJNu9Qxw3rAotXau8Qe+MBcJl/U
hhy1KHVpCGl9fueQ2s6IL0CaO/buycU1CiYQk40KNHCcHfNiZbdlx1E9rpUp7bnF
lRa2v1ntMX3caRVDdbtPEWmdxSCYsYFDk4mZrOLBA4GEAAKBgEbmeve5f8LIE/Gf
MNmP9CM5eovQOGx5ho8WqD+aTebs+k2tn92BBPqeZqpWRa5P/+jrdKml1qx4llHW
MXrs3IgIb6+hUIB+S8dz8/mmO0bpr76RoZVCXYab2CZedFut7qc3WUH9+EUAH5mw
```

```
vSeDCOUMYQR7R9LINYwouHIziqQYMAkGByqGSM44BAMDLwAwLAIUWXBlk40xTwSw
7HX32MxXYruse9ACFBNGmdX2ZBrVNGrN9N2f6ROk0k9K
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDITCCAoqgAwIBAgIUFx8PxCkbHwpD31bOyCtyz3GclbgwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAO
BgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExD
MB4XDTI0MDQyOTE3MjM1OVoXDTI5MDQyODE3MjM1OVowXDELMAkGA1UEBhMCVVMx
GTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAe
BgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4GNADCBiQKBgQCHvRjf/0kStpJ248khtIaN8qkDN3tkw4VjvA9nvPl2anJO+eIB
UqPfQG09kZlwpWpmyO8bGB2RWqWxCwuB/dcnIob6w420k9WY5C0IIGtDRNauN3ku
vGXkw3HEnF0EjYr0pcyWUvByWY4KswZV42X7Y7XSS13hOIcL6NLA+H94/QIDAQAB
o4HfMIHcMAsGA1UdDwQEAwIHgDAdBgNVHQ4EFgQUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2
UTgwgZkGA1UdIwSBkTCBjoAUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2UTihYKReMFwxCzAJ
BgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdT
ZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IUFx8PxCkb
HwpD31bOyCtyz3GclbgwEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADANBgkqhkiG9w0BAQsF
AAOBgQBzOl+9Xy1+UsbUBI95HO9mbbdnuX+aMJXgG9uFZNjgNEbMcvx+h8P9IMko
z7PzFdheQQ1NLjsHH9mSR1SyC4m9ja6BsejH5nLBWyCdjfdP3muZM4O5+r7vUa1O
dWU+hP/T7DUrPAIVMOE7mpYa+WPWJrN6BlRwQkKQ7twm9kDalA==
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEEjCCAvqgAwIBAgIJALZL3lrQCSTMMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNTA4MTQw
OTAxMzJaGA8yMTk1MDExNzA5MDEzMlowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEA02Y59qtAA0a6uzo7nEQcnJ26OKF+LRPwZfixBH+EbEN/Fx0gYy1jpjCP
s5+VRNg6/WbfqAsV6X2VSjUKN59ZMnMY9ALA/Ipz0n00Huxj38EBZmX/NdNqKm7C
qWu1q5kmIvYjKGiadfboU8wLwLcHo8ywvfgI6FiGGsEO9VMC56E/hL6Cohko11LW
dizyvRcvg/IidazVkJQCN/4zC9PUOVyKdhW33jXy8BTg/QH927QuNk+ZzD7HH//y
tIYxDhR6TIZsSnRjz3bOcEHxt1nsidc65mY0ejQty4hy7ioSiapw316mdbtE+RTN
fcH9FPIFKQNBpiqfAW5Ebp3Lal3/+wIDAQABo4HUMIHRMAsGA1UdDwQEAwIHgDAd
BgNVHQ4EFgQU7coQx8Qnd75qA9XotSWT3IhvJmowgY4GA1UdIwSBhjCBg4AU7coQ
x8Qnd75qA9XotSWT3IhvJmqhYKReMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
```

```
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IJALZL3lrQCSTMMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8C
AQAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAFZ1e2MnzRaXCaLwEC1pW/f0oRG8nHrlPZ9W
OYZEWbh+QanRgaikBNDtVTwARQcZm3z+HWSkaIx3cyb6vM0DSkZuiwzm1LJ9rDPc
aBm03SEt5v8mcc7sXWvgFjCnUpzosmky6JheCD4O1Cf8k0olZ93FQnTrbg62OK0h
83mGCDeVKU3hLH97FYoUq+3N/IliWFDhvibAYYKFJydZLhIdlCiiB99AM6Sg53rm
oukS3csyUxZyTU2hQfdjyo1nqW9yhvFAKjnnggiwxNKTTPZzstKW8+cnYwiiTwJN
QpVoZdt0SfbuNnmwRUMi+QbuccXweav29QeQ3ADqjgB0CZdSRKk=
-----END CERTIFICATE-----
```

África (Ciudad del Cabo): af-south-1

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7DCCAqwCCQCncbCtQbjuyzAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0xOTA2MDQxMjQ4MDVaFw00
NTA2MDQxMjQ4MDVaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9u
IFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNl
cnZpY2VzIExMQzCCAbYwggErBgcqhkjOOAQBMIIBHgKBgQC12Nr1gMrHcFSZ7S/A
pQBSCMHWmn2qeoQTMVWqe50fnTd0zGFxDdIjKxUK58/8zjWG5uR4TXRzmZpGpmXB
bSufAR6BGqud2LnT/HIWGJAsnX2uOtSyNfCoJigqwhea5w+CqZ6I7iBDdnB4TtTw
qO6TlnExHFVj8LMkylZgiaE1CQIVAIhdobse4K0QnbAhCL6R2euQzloXAoGAV/21
WUuMz/79Ga0JvQcz1FNy1sT0pU9rU4TenqLQIt5iccn/7EIfNtvVO5TZKulIKq7J
gXZr0x/KIT8zsNweetLOaGehPIYRMPX0vunMMR7hN7qA7W17WZv/76adywIsnDKq
ekfe15jinaX8MsKUdyDK7Y+ifCG4PVhoM4+W2XwDgYQAAoGAIxOKbVgwLxbn6Pi2
6hBOihFv16jKxAQI0hHzXJLV0Vyv9QwnqjJJRfOCy3dB0zicLXiIxeIdYfvqJr+u
hlN8rGxEZYYJjEUKMGvsc0DW85jonXz0bNfcP0aaKH0lKKVjL+OZi5n2kn9wgdo5
F3CVnMl8BUra8A1Tr2yrrE6TVZ4wCQYHKoZIzjgEAwMvADAsAhQfa7MCJZ+/TEY5
AUr0J4wm8VzjoAIUSYZVu2NdRJ/ERPmDfhW5EsjHlCA=
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICNjCCAZ+gAwIBAgIJAKumfZiRrNvHMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xOTExMjcw
NzE0MDVaGA8yMTk5MDUwMjA3MTQwNVowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKB
```

```
gQDFd571nUzVtke3rPyRkYfvs3jh0C0EMzzG72boyUNjnfw1+m0TeFraTLKb9T6F
7TuB/ZEN+vmlYqr2+5Va8U8qLbPF0bRH+FdaKjhgWZdYXxGzQzU3ioy5W5ZM1VyB
7iUsxEAlxsybC3ziPYaHI42UiTkQNahmoroNeqVyHNnBpQIDAQABMA0GCSqGSIb3
DQEBCwUAA4GBAAJLylWyElEgOpW4B1XPyRVD4pAds8Guw2+krgqkY0HxLCdjosuH
RytGDGN+q75aAoXzW5a7SGpxLxk6Hfv0xp3RjDHsoeP0i1d8MD3hAC5ezxS4oukK
s5gbPOnokhKTMPXbTdRn5ZifCbWlx+bYN/mTYKvxho7b5SVg2o1La9aK
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJAIFI+O5A6/ZIMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xOTA2MDQx
MjQ4MDRaGA8yMTk4MTEwNzEyNDgwNFowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAy7/WHBBHOrk+20aumT07g8rxrSM0UXgki3eYgKauPCG4Xx//vwQbuZwI
oeVmR9nqnhfij2wOcQdbLandh0EGtbxerete3IoXzd1KXJb11PVmzrzyu5SPBPuP
iCeV4qdjjkXo2YWM6t9YQ911hcG96YSp89TBXFYUh3KLxfqAdTVhuC0NRGhXpyii
j/czo9njofHhqhTr7UEyPun8NVS2QWctLQ86N5zWR3Q0GRoVqqMrJs0cowHTrVw2
9Qr7QBjjBOVbyYmtYxm/DtiKprYV/e6bCAVok015X1sZDd3oCOQNoGlv5XbHJe2o
JFD8GRRy2rkWO/lNwVFDcwec6zC3QwIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQCE
goqzjpCpmMgCpszFHwvRaSMbspKtK7wNImUjrSBOfBJsfFulyg1Zgn2nDCK7kQhx
jMJmNIvXbps3yMqQ2cHUkKcKf5t+WldfeT4Vk1Rz6HSA8sd0kgVcIesIaoy2aaXU
VEB/oQziRGyKdN1d4TGYVZXG44CkrzSDvlbmfiTq5tL+kAieznVF3bzHgPZW6hKP
EXC3G/IXrXicFEe6YyE1Rakl62VncYSXiGe/i2XvsiNH3Qlmnx5XS7W0SCN0oAxW
EH9twibauv82DVg1WOkQu8EwFw8hFde9X0Rkiu0qVcuU8lJgFEvPWMDFU5sGB6ZM
gkEKTzMvlZpPbBhg99Jl
-----END CERTIFICATE-----
```

Asia-Pacífico (Hong Kong): ap-east-1

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7zCCAq4CCQCO7MJe5Y3VLjAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0xOTAyMDMwMjIxMjFaFw00
NTAyMDMwMjIxMjFaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9u
IFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNl
cnZpY2VzIExMQzCCAbgwggEsBgcqhkjOOAQBMIIBHwKBgQDvQ9RzVvf4MAwGbqfX
```

```
blCvCoVb9957OkLGn/04CowHXJ+vTBR7eyIa6AoXltsQXBOmrJswToFKKxT4gbuw
jK7s9QQX4CmTRWcEgO2RXtZSVjOhsUQMh+yf7Ht4OVL97LWnNfGsX2cwjcRWHYgI
7lvnuBNBzLQHdSEwMNq0Bk76PwIVAMan6XIEEPnwr4e6u/RNnWBGKd9FAoGBAOCG
eSNmxpW4QFu4pIlAykm6EnTZKKHT87gdXkAkfoC5fAfOxxhnE2HezZHp9Ap2tMV5
8bWNvoPHvoKCQqwfm+OUBlAxC/3vqoVkKL2mG1KgUH9+hrtpMTkwO3RREnKe7I5O
x9qDimJpOihrL4I0dYvy9xUOoz+DzFAW8+ylWVYpA4GFAAKBgQDbnBAKSxWr9QHY
6Dt+EFdGz6lAZLedeBKpaP53Z1DTO34J0C55YbJTwBTFGqPtOLxnUVDlGiD6GbmC
80f3jvogPR1mSmGsydbNbZnbUEVWrRhe+y5zJ3g9qs/DWmDW0deEFvkhWVnLJkFJ
9pdOu/ibRPH1lE2nz6pK7GbOQtLyHTAJBgcqhkjOOAQDAzAAMC0CFQCoJlwGtJQC
cLoM4p/jtVFOj26xbgIUUS4pDKyHaG/eaygLTtFpFJqzWHc=
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICSzCCAbQCCQDtQvkVxRvK9TANBgkqhkiG9w0BAQsFADBqMQswCQYDVQQGEwJV
UzETMBEGA1UECBMKV2FzaGluZ3RvbjEQMA4GA1UEBxMHU2VhdHRsZTEYMBYGA1UE
ChMPQW1hem9uLmNvbSBJbmMuMRowGAYDVQQDExFlYzIuYW1hem9uYXdzLmNvbTAe
Fw0xOTAyMDMwMzAwMDZaFw0yOTAyMDIwMzAwMDZaMGoxCzAJBgNVBAYTAlVTMRMw
EQYDVQQIEwpXYXNoaW5ndG9uMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMRgwFgYDVQQKEw9B
bWF6b24uY29tIEluYy4xGjAYBgNVBAMTEWVjMi5hbWF6b25hd3MuY29tMIGfMA0G
CSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC1kkHXYTfc7gY5Q55JJhjTieHAgacaQkiR
Pity9QPDE3b+NXDh4UdP1xdIw73JcIIG3sG9RhWiXVCHh6KkuCTqJfPUknIKk8vs
M3RXflUpBe8Pf+P92pxqPMCz1Fr2NehS3JhhpkCZVGxxwLC5gaG0Lr4rFORubjYY
Rh84dK98VwIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4GBAA6xV9f0HMqXjPHuGILDyaNN
dKcvplNFwDTydVg32MNubAGnecoEBtUPtxBsLoVYXCOb+b5/ZMDubPF9tU/vSXuo
TpYM5Bq57gJzDRaBOntQbX9bgHiUxw6XZWaTS/6xjRJDT5p3S1E0mPI3lP/eJv4o
Ezk5zb3eIf10/sqt4756
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJAMoxixvs3YssMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xODA3MjAw
ODQ0NDRaGA8yMTk3MTIyMzA4NDQ0NFowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEA4T1PNsOg0FDrGlWePoHeOSmOJTA3HCRy5LSbYD33GFU2eBrOIxoU/+SM
rInKu3GghAMfH7WxPW3etIAZiyTDDU5RLcUq2Qwdr/ZpXAWpYocNc/CEmBFtfbxF
z4uwBIN3/drM0RSbe/wP9EcgmNUGQMMZWeAji8sMtwpOblNWAP9BniUG0Flcz6Dp
uPovwDTLdAYT3TyhzlohKL3f6O48TR5yTaV+3Ran2SGRhyJjfh3FRpP4VC+z5LnT
```

```
WPQHN74Kdq35UgrUxNhJraMGCzznolUuoR/tFMwR93401GsM9fVA7SW3jjCGF81z
PSzjy+ArKyQqIpLW1YGWDFk3sf08FQIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQDK
2/+C3nPMgtyOFX/I3Cyk+Pui44IgOwCsIdNGwuJysdqp5VIfnjegEu2zIMWJSKGO
lMZoQXjffkVZZ97J7RNDW06oB7kj3WVE8a7U4WEOfnO/CbMUf/x99CckNDwpjgW+
K8V8SzAsQDvYZs2KaE+18GFfLVF1TGUYK2rPSZMHyX+v/TIlc/qUceBycrIQ/kke
jDFsihUMLqgmOV2hXKUpIsmiWMGrFQV4AeV0iXP8L/ZhcepLf1t5SbsGdUA3AUY1
3If8s81uTheiQjwY5t9nM0SY/1Th/tL3+RaEI79VNEVfG1FQ8mgqCK0ar4m0oZJl
tmmEJM7xeURdpBBx36Di
-----END CERTIFICATE-----
```

Asia-Pacífico (Hyderabad): ap-south-2

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC8DCCArCgAwIBAgIGAXjrQ4+XMAkGByqGSM44BAMwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgMEFdhc2hpbmd0b24g
U4EddRIpUt9KnC7s5Of2EbdSPO9EAMMeP4C2USZpRV1AIlH7WT2NWPq/
xfW6MPbLm1Vs14E7gB00b/JmYLdrmVClpJ+f6AR7ECLCT7up1/63xhv4O1fnxqimFQ8E
+4P208UewwI1VBNaFpEy9nXzrith1yrv8iIDGZ3RSAHHAhUAl2BQjxUjC8yykrmCouuEC/
BYHPUCgYEA9+GghdabPd7LvKtcNrhXuXmUr7v6OuqC+VdMCz0HgmdRWVeOutRZT
+ZxBxCBgLRJFnEj6EwoFhO3zwkyjMim4TwWeotUfI0o4KOuHiuzpnWRbqN/C/ohNWLx
+2J6ASQ7zKTxvqhRkImog9/
hWuWfBpKLZl6Ae1UlZAFMO/7PSSoDgYUAAoGBAJCKGBBoxIUxqBk94JHhwZZbgvbP0DAOoHENQWxp/98lI7/
YOfYJOVMJS22aCnHDurofmo5rvNIkgXi7Rztbhu
+lko9rK6DgpmpUwBU0WZtf34aZ2IWNBwHaVhHvWAQf9/46u18dMa2YucK1Wi+Vc+M
+KldrvgXmhym6ErNlzhJyMAkGByqGSM44BAMDLwAwLAIUaaPKxaOHoYvwz709xXpsQueIq+UCFFa/
GpzoDOSokl1057NU/2hnsiW4
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDCzCCAnSgAwIBAgIJAPw1mjt5QguhMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0yNjA1Mjgx
MDQzMjlaFw0zMTA1MjcxMDQzMjlaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEA
08B7tDQ/rBXKG6473AGJtDzUQ/H+EdYwM76C7dvqhnjkwMjtR7bY+nJrGDdwD9YT
eYmLqaRYmLJdnjT2vwg9FYNAQHwxZVea846QNI+0yWm1YeJI+yb7Q/sWDIusBEAO
MekjzjWODnmdvvKPx0vJ7nKVg1XT0TunIllJTIY5g5sCAwEAAaOB1DCB0TALBgNV
HQ8EBAMCB4AwHQYDVR0OBBYEFM4QY6Q5jpIb3pUP7EBEDUVlvGgsMIGOBgNVHSME
```

```
gYYwgYOAFM4QY6Q5jpIb3pUP7EBEDUVlvGgsoWCkXjBcMQswCQYDVQQGEwJVUzEZ
MBcGA1UECBMQV2FzaGluZ3RvbiBTdGF0ZTEQMA4GA1UEBxMHU2VhdHRsZTEgMB4G
A1UEChMXQW1hem9uIFdlYiBTZXJ2aWNlcyBMTEOCCQD8NZo7eUILoTASBgNVHRMB
Af8ECDAGAQH/AgEAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4GBAGPVdLHdjH2PVcfoK41bRQCp
vzwwOB0XpQ1AqQBYZXmm6+Ggc3nQLoOKLG1oRlc38psWtxBjGRL+ktvyAjgwk+BL
xM7Yx+wDf8m2nfrvIdaMHk0i+U7bWaiFod3cD6XICfwg/tFz50auWTtlIPcNOXAU
qPuHbYlFgMUlNuNp78nB
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEEjCCAvqgAwIBAgIJAIVWfPw/X82fMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0yMjA3MDQx
NDMwMjhaGA8yMjAxMTIwODE0MzAyOFowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAg29QEFriG+qFEjYW/v62nN70lMJY/Hevx5TtmU/VIYBPQa3HUGTBAbbI
2Tmy8UMpa8kZeaYeI3RAfiQWt0Ws7wUrBuO2Pdp518WDPaJUH7RWEuu1BDDkyZRW
NAMNPCn3ph7Od243IFcLGku7HVekel5poqRpSfojrMasjlf+CvixUeAJbmFoxUHK
kh5unzG2sZyO4wHXcJPQkRf5a8zSTPe9YZP1kXPPEv4p/jTSggaYPxXyS6QVaTlV
zLeLFZ0fesLPMeil3KYQtV7IKLQiEA2F6dxWnxNWQlyMHtdq6PucfEmVx17i/Xza
yNBRo0azY8WUNVkEXrRhp/pU8Nh3GQIDAQABo4HUMIHRMAsGA1UdDwQEAwIHgDAd
BgNVHQ4EFgQU9AO1aZk9RLXk2ZvRVoUxYvQy9uwwgY4GA1UdIwSBhjCBg4AU9AO1
aZk9RLXk2ZvRVoUxYvQy9uyhYKReMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IJAIVWfPw/X82fMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8C
AQAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBADexluMRQRftqViahCnauEWGdMvLCBr8A+Yr
6hJq0guoxEk/lahxR137DnfMPuSbi1Rx5QKo7oBrWfG/zsgQUnF2IwHTzwD+i/2m
XCane6FiS5RpK3lGdILq8ZmlhQk+6iI8yoZLr0LCfTh+CLgIKHOknfR5lFzgzAiF
SI8/Q9mm+uvYtSTZECI6Zh57QZPoETAG/yl+9jiOy2lAelqa/k1i+Qo8gMfOc+Pm
dwY7o6fV+oucgRlsdey6VM45LeyILQqv0RXtVzjuowanzmCCFMjgqiO9oZAWu4Oh
+F3unijELo01vZJs8s2N3KGlo3/jtUFTX6RTKShZlAPLwBi5GMI=
-----END CERTIFICATE-----
```

Asia-Pacífico (Yakarta): ap-southeast-3

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
```

```
MIIC8DCCArCgAwIBAgIGAXbVDEikMAkGByqGSM44BAMwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgMEFdhc2hpbmd0b24g
U4EddRIpUt9KnC7s5Of2EbdSPO9EAMMeP4C2USZpRV1AIlH7WT2NWPq/
xfW6MPbLm1Vs14E7gB00b/JmYLdrmVClpJ+f6AR7ECLCT7up1/63xhv4O1fnxqimFQ8E
+4P208UewwI1VBNaFpEy9nXzrith1yrv8iIDGZ3RSAHHAhUAl2BQjxUjC8yykrmCouuEC/
BYHPUCgYEA9+GghdabPd7LvKtcNrhXuXmUr7v6OuqC+VdMCz0HgmdRWVeOutRZT
+ZxBxCBgLRJFnEj6EwoFhO3zwkyjMim4TwWeotUfI0o4KOuHiuzpnWRbqN/C/ohNWLx
+2J6ASQ7zKTxvqhRkImog9/
hWuWfBpKLZl6Ae1UlZAFMO/7PSSoDgYUAAoGBAPjuiEx05N3JQ6cVwntJie67D8OuNo4jGRn
+crEtL7YO0jSVB9zGE1ga
+UgRPIaYETL293S8rTJTVgXAqdpBwfaHC6NUzre8U8iJ8FMNnlP9Gw1oUIlgQBjORyynVJexoB31TDZM
+/52g9O/bpq1QqNyKbeIgyBBlc1dAtr1QLnsMAkGByqGSM44BAMDLwAwLAIUK8E6RDIRtwK+9qnaTOBhvO/
njuQCFFocyT1OxK+UDR888oNsdgtif2Sf
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDITCCAoqgAwIBAgIUMDbUg+reaqO28n34vFUuk6gFWbgwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAO
BgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExD
MB4XDTI2MDQyMjEyMDY0MFoXDTMxMDQyMTEyMDY0MFowXDELMAkGA1UEBhMCVVMx
GTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAe
BgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4GNADCBiQKBgQCnCS/Vbt0gQ1ebWcur2hSO7PnJifE4OPxQ7RgSAlc4/spJp1sD
P+ZrS0LO1ZJfKhXf1R9S3AUwLnsc7b+IuVXdY5LK9RKqu64nyXP5dx170zoL8loE
yCSuRR2fs+04i2QsWBVP+KFNAn7P5L1EHRjkgTO8kjNKviwRV+OkP9ab5wIDAQAB
o4HfMIHcMAsGA1UdDwQEAwIHgDAdBgNVHQ4EFgQUsnsEPOUYPQO0Gv9t4arIC2NN
kHQwgZkGA1UdIwSBkTCBjoAUsnsEPOUYPQO0Gv9t4arIC2NNkHShYKReMFwxCzAJ
BgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdT
ZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IUMDbUg+re
aqO28n34vFUuk6gFWbgwEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADANBgkqhkiG9w0BAQsF
AAOBgQCFibNMMdZF13osIpWxjb7uXrqpDYFat+196JVSdq+WMYLfcQtudZOcTclo
Zh+OXR49nRv9x/Q4XRfMWGCdptp4q/6NCScEUPBbY2+7CJyH0gyC6vYcGmLfJbUi
kMB27EWJ4tm18a/qZockIeGgJgqt5/KSZb5iN5CuxRHRDGZI+Q==
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEEjCCAvqgAwIBAgIJAMtdyRcH51j9MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0yMjA0MDgx
MjM5MTZaGA8yMjAxMDkxMjEyMzkxNlowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
```

```
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAvUsKCxoH6KXRYJLeYTWAQfaBQeCwhJaR56mfUeFHJE4g8aFjWkiN4uc1
TvOyYNnIZKTHWmzmulmdinWNbwP0GiROHb/i7ro0Hhvnptyyc Gt8ag8affiIbx5X
7ohdwSN2KJ6G0IKflIx7f2NEI0oAMM/9k+T1eVF+MVWzpZoiDp8frLNkqp8+RAgz
ScZsbRfwv3u/if5xJAvdg2nCkIWDMSHEVPoz0lJo7v0ZuDtWWsL1LHnL5ozvsKEk
+ZJyEi23r+U1hIT1NTBdp4yoigNQexedtwCSr7q36oOdDwvZpqYlkLi3uxZ4ta+a
01pzOSTwMLgQZSbKWQrpMvsIAPrxoQIDAQABo4HUMIHRMAsGA1UdDwQEAwIHgDAd
BgNVHQ4EFgQU1GgnGdNpbnL3lLF30Jomg7Ji9hYwgY4GA1UdIwSBhjCBg4AU1Ggn
GdNpbnL3lLF30Jomg7Ji9hahYKReMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IJAMtdyRcH51j9MBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8C
AQAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBACVl00qQlatBKVeiWMrhpczsJroxDxlZTOba
6wTMZk7c3akb6XMOSZFbGaifkebPZqTHEhDlrClM2j9AIlYcCx6YCrTf4cuhn2mD
gcJN33143eOWSaeRY3ee4j+V9ne98y3kO2wLz95VrRgclPFR8po2iWGzGhwUi+FG
q8dXeCH3N0DZgQsSgQWwmdNQXZZej6RHLU/8In5trHKLY0ppnLBjn/UZQbeTyW5q
RJB3GaveXjfgFUWj2qOcDuRGaikdS+dYaLsi5z9cA3FolHzWxx9MOs8io8vKqQzV
XUrLTNWwuhZy88cOlqGPxnoRbw7TmifwPw/cunNrsjUUOgs6ZTk=
-----END CERTIFICATE-----
```

Asia-Pacífico (Malasia): ap-southeast-5

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7zCCAq4CCQC5X6U+vgoLEDAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0yNDAxMDMxMjU3NTRaGA8y
MDUwMDEwMzEyNTc1NFowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0
b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIg
U2VydmljZXMgTExDMIIBtjCCASsGByqGSM44BAEwggEeAoGBAIzEMPCIPFfOYCg4
BCjKGyl60wOfmwHPzSOXZ3Z2wS/LYNHUtHGwtVNePSTyCu/CuZF6gC9n/wBORtQp
+SSkn+weGc/BmUA1mp/vrN7v+aSCgKJoO+sgpa1PPOgNvUaMw6O5odsZWQCMSjkU
6RTo/PL2v/tMfiCocF4ghvyRC6hvAhUA0VoObKC2IXzXgVvRRupo4qHbcm8CgYAe
bbNuawh3rAxkFvUs9FPzW5E+xllG16Z//61PENKqonmk+zBiBdiIlS1F6ZqmTqkI
z5+qfSt1m3pb3j2W0NT7lEDFvy8Gr6Y2vohCHmL+T1u1Yy4PeqbgrFwcen7y7WoO
/KCV7Y9/ODQMMyuAzT3h5wJNweT7L5MUN8JYpZSi3QOBhAACgYBqaDuG2u6V91Qj
K2wEAElxaaRaNo/ewg/wWDmHYqoeHOR0HfuFCYgASE9f7ULqYtX1VURcgcjw9XN4
BDmPilXvfi04INPTnw4IxFJKDzzC0kVH7esVas982Po8v3megH32H9Rl87r7UG1c
ZEbkSkKVX6YKYg1PR3rfjXgdwVZv/zAJBgcqhkjOOAQDAzAAMC0CFFWeRe2fYW2i
6mMd26Wzbx87Y0DXAhUAoPCnF+5hGJw0jT9aL7QsgcfLi9Y=
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICNjCCAZ+gAwIBAgIJAMuBl6rhZCJKMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0yNDAxMDMx
MjU3NTRaGA8yMjAzMDYwOTEyNTc1NFowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKB
gQDFuKydxZsordNH7bLwIluEGOkX7/CdLdpeqkDKEhQkFwzpRxaX4EAlkGh2/o7D
8qneC9cGQhqSG5WVVBrmZG7sfkFOM4m1AtY++kfv+MYto1VFgLk1xJbkpq1r4YeQ
Ul+ZsJYsZpyX/t+g8s7rW0OVcBsYx4L75bf34z38mwK8PQIDAQABMA0GCSqGSIb3
DQEBCwUAA4GBADD9C4pWL8RUvF1CJW8kExj35xmozlFlmrKs8Zpi8+Eg6q+W9dgd
xMdH95tgZtmVMDqlvVR+DK0iO1BNpqPjrqWkk2tTLivpS+sGzCE/jCl18Q28Rk71
/A3gLD7Rtbq5TKNvuFCHwYMjrTDHI6aBjIaAlDm4e2/j/OxVtHyZGTre
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJANC3xtbPhQ2GMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0yNDAxMDMx
MjU3NTRaGA8yMjAzMDYwOTEyNTc1NFowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAt3aMy7Hsp4ySG3mlfi+pdTcZw6H6XNU1Y36fNdi4c+MzinQQbnqMPyt7
QLgU+XCWmcWsVo7GQF6n9N01Rh+UXXUZU4jcXlFocQPCWf9O+IIIPXkd67kFMUV
HAxCELjfxHbC+I8e7dwOJhmdF4Bfi52Ty8zz0HdE8JDypPkTDlXuGvTgDyW7NP56
I/vlQaXLoYSbcQe5pv2a9gyBaaCM1QoeqwAHAeCNXb9Nuj9ZX3GHGJb3TuqAeKCD
5i9TscCB9XjY6Fx+zfSAobjBZwgLEtLOwJhbZnKmx4gJMaaNFipAjVT2FSS3+yev
eTYBoa1dvhk0ivQyQIPpHmihrmkWuwIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBC
fdgyI8GjmCqiHAlh+L1bj0LdNql9zl7RXmOEzsuRdtdMumkxYXX88UtROy3fdi1i
VaEwHdAK8ThzRkesgHza/cXzqCMewaYxujSI6p6G7x99FFeGif1x0FJdj8AoeTL7
4h9bmS/6l4/NL7DJI9G7ovES/hoUA9v9TDhv+vauxXlgfrp0MPecprxBYlrc+DH2
adGCdKCp2lQ2YDKOD9TCEjYIli8XSoyevoWHUjfDYrCrCp8l4s/p7HOgYr8fJBAs
EuVy8211LVz1/X4EMBRNtNjXK9sklsxAOX14NDfBFSS0toxl3K6Tf9t/PviBl95d
hncyDAcFgDCK4w8LLlVW
-----END CERTIFICATE-----
```

Asia Pacífico (Melbourne): ap-southeast-4

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7zCCAq
+gAwIBAgIGAXjWF7P2MAkGByqGSM44BAMwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgMEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxED
U4EddRIpUt9KnC7s5Of2EbdSPO9EAMMeP4C2USZpRV1AIlH7WT2NWPq/
xfW6MPbLm1Vs14E7gB00b/JmYLdrmVClpJ+f6AR7ECLCT7up1/63xhv4O1fnxqimFQ8E
+4P208UewwI1VBNaFpEy9nXzrith1yrv8iIDGZ3RSAHHAhUAl2BQjxUjC8yykrmCouuEC/
BYHPUCgYEA9+GghdabPd7LvKtcNrhXuXmUr7v6OuqC+VdMCz0HgmdRWVeOutRZT
+ZxBxCBgLRJFnEj6EwoFhO3zwkyjMim4TwWeotUfI0o4KOuHiuzpnWRbqN/C/ohNWLx
+2J6ASQ7zKTxvqhRkImog9/
hWuWfBpKLZl6Ae1UlZAFMO/7PSSoDgYQAAoGAPRXSsQP9E3dw8QXKlrgBgEVCprLHdK/bbrMas0XMu1EhOD
+q
+0PcTr8+iwbtoXlY5MCeatWIp1GrXQjVqsF8vQqxlEuRuYKbR3nq4mWwaeGlx9AG5EjQHRa3GQ44wWHOdof0M3NRI1MP
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDITCCAoqgAwIBAgIUUOsUa3Aj7pphfmDjsZAFNWODCUowDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAO
BgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExD
MB4XDTI2MDYwMzEwNDM1M1oXDTMxMDYwMjEwNDM1M1owXDELMAkGA1UEBhMCVVMx
GTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAe
BgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4GNADCBiQKBgQDHezwQr2VQpQSTW5TXNefiQrP+qWTGAbGsPeMX4hBMjAJUKys2
NIRcRZaLM/BCew2FIPVjNtlaj6Gwn9ipU4Mlz3zIwAMWi1AvGMSreppt+wV6MRtf
Ojh0Dvj/veJe88aEZJMozNgkJFRS+WFWsckQeL56tf6kY6QTlNo8V/0CsQIDAQAB
o4HfMIHcMAsGA1UdDwQEAwIHgDAdBgNVHQ4EFgQUVCy+PqHsYEzvAHcGK+lrlknS
UvowgZkGA1UdIwSBkTCBjoAUVCy+PqHsYEzvAHcGK+lrlknSUvqhYKReMFwxCzAJ
BgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdT
ZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IUUOsUa3Aj
7pphfmDjsZAFNWODCUowEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADANBgkqhkiG9w0BAQsF
AAOBgQBRI72kM+Q6PCU584L6UZ8rk6uERCeq5g8dDzlLZMaMpV4n/s2MJbFP2hO+
ovahJnxLTrs7jP3VXZeVj5Eb0dfYneg0+zNtycnHe+9jH+GTKS8+QkwGj3zmwxqG
mZ9V6XoGwtO/aEz24Yp7CRf8etCYEnVI2ChD7xClRV3DJwliEA==
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
```

```
MIIEEjCCAvqgAwIBAgIJAN4GTQ64zVs8MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0yMjA3MTMx
MzMzMDBaGA8yMjAxMTIxNzEzMzMwMFowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEA2BYgeCr+Rk/jIAEDOHS7wJql62vc83QEwjuzk0qOFEReIZzlN1fBRNXK
g0T178Kd3gLYcE59wEFbTe/X5yOA1Lo95x1anSAo7R+Cisf9C2HQuJp+gVb+zx71
lniPF7gHziGpm0M8DdAU/IW+wkZwGbP4z7Hq9+bJ0P2ltvPJ5yxSgkFuDsI9VBHa
CLoprHsCHh2VdP8KcMgQQMmHe1NmBpyTk0ul/aLmQkCQEX6ZIRGOeq228fwlh/t+
Ho+jv87duihVKic6MrL32SlD+maX0LSDUydWdaOLLTGkh7oV7+bFuH6msrXUu+Ur
ZEP1r/MidCWMhfgrFzeTBzOHA97qxQIDAQABo4HUMIHRMAsGA1UdDwQEAwIHgDAd
BgNVHQ4EFgQUcHMd1cHqzmsQ5hpUK3EMLhHdsi4wgY4GA1UdIwSBhjCBg4AUcHMd
1cHqzmsQ5hpUK3EMLhHdsi6hYKReMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IJAN4GTQ64zVs8MBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8C
AQAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAI4PFyVN+7EGSObioiPnv0LL0f70SSzUZJ8p
XO90d4rWea7jIbgZ2AKb+ErynkU9xVg7XQQ5k6KDWgp/4jYFL2dqnt/YAY4PS0un
RSrYElawxLT0BcLn4rcSDC79vQe1xGC5//wDdV6b399COAHRAK6axWYy5w32u9PL
uw0cIp3Ch8JoNwcgTHKRRGzePmBeR4PNqhHTArG4/dJk6/aUO4OpX0WzI6L67CGY
6Nex3dau+gkLCK93dTEkrXtyXHu4wB0J9zd1w+iQ0SEa9eKc78/NjEsF/FZdGrWC
t57lIMOOXJhQ1kRgSwNeZdQWV1dRakvO6sfcvVYkfj1wAvZvvAw=
-----END CERTIFICATE-----
```

Asia-Pacífico (Mumbai): ap-south-1

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7TCCAq0CCQCWukjZ5V4aZzAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0xMjAxMDUxMjU2MTJaFw0z
ODAxMDUxMjU2MTJaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9u
IFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNl
cnZpY2VzIExMQzCCAbcwggEsBgcqhkjOOAQBMIIBHwKBgQCjkvcS2bb1VQ4yt/5e
ih5OO6kK/n1Lzllr7D8ZwtQP8fOEpp5E2ng+D6Ud1Z1gYipr58Kj3nssSNpI6bX3
VyIQzK7wLclnd/YozqNNmgIyZecN7EglK9ITHJLP+x8FtUpt3QbyYXJdmVMegN6P
hviYt5JH/nYl4hh3Pa1HJdskgQIVALVJ3ER11+Ko4tP6nwvHwh6+ERYRAoGBAI1j
k+tkqMVHuAFcvAGKocTgsjJem6/5qomzJuKDmbJNu9Qxw3rAotXau8Qe+MBcJl/U
hhy1KHVpCGl9fueQ2s6IL0CaO/buycU1CiYQk40KNHCcHfNiZbdlx1E9rpUp7bnF
lRa2v1ntMX3caRVDdbtPEWmdxSCYsYFDk4mZrOLBA4GEAAKBgEbmeve5f8LIE/Gf
MNmP9CM5eovQOGx5ho8WqD+aTebs+k2tn92BBPqeZqpWRa5P/+jrdKml1qx4llHW
```

```
MXrs3IgIb6+hUIB+S8dz8/mmO0bpr76RoZVCXYab2CZedFut7qc3WUH9+EUAH5mw
vSeDCOUMYQR7R9LINYwouHIziqQYMAkGByqGSM44BAMDLwAwLAIUWXBlk40xTwSw
7HX32MxXYruse9ACFBNGmdX2ZBrVNGrN9N2f6ROk0k9K
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDITCCAoqgAwIBAgIUDLA+x6tTAP3LRTr0z6nOxfsozdMwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAO
BgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExD
MB4XDTI0MDQyOTE0MTMwMVoXDTI5MDQyODE0MTMwMVowXDELMAkGA1UEBhMCVVMx
GTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAe
BgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4GNADCBiQKBgQCHvRjf/0kStpJ248khtIaN8qkDN3tkw4VjvA9nvPl2anJO+eIB
UqPfQG09kZlwpWpmyO8bGB2RWqWxCwuB/dcnIob6w420k9WY5C0IIGtDRNauN3ku
vGXkw3HEnF0EjYr0pcyWUvByWY4KswZV42X7Y7XSS13hOIcL6NLA+H94/QIDAQAB
o4HfMIHcMAsGA1UdDwQEAwIHgDAdBgNVHQ4EFgQUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2
UTgwgZkGA1UdIwSBkTCBjoAUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2UTihYKReMFwxCzAJ
BgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdT
ZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IUDLA+x6tT
AP3LRTr0z6nOxfsozdMwEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADANBgkqhkiG9w0BAQsF
AAOBgQAZ7rYKoAwwiiH1M5GJbrT/BEk3OO2VrEPw8ZxgpqQ/EKlzMlOs/0Cyrmp7
UYyUgYFQe5nq37Z94rOUSeMgv/WRxaMwrLlLqD78cuF9DSkXaZIX/kECtVaUnjk8
BZx0QhoIHOpQocJUSlm/dLeMuE0+0A3HNR6JVktGsUdv9ulmKw==
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJAPRYyD8TtmC0MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNjAzMDcx
MDQ1MDFaGA8yMTk1MDgxMTEwNDUwMVowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEA0LSS5I/eCT2PM0+qusorBx67QL26BIWQHd/yF6ARtHBb/1DdFLRqE5Dj
07Xw7eENC+T79mOxOAbeWg91KaODOzw6i9I/2/HpK0+NDEdD6sPKDA1d45jRra+v
CqAjI+nV9Vw91wv7HjMk3RcjWGziM8/hw+3YNIutt7aQzZRwIWlBpcqx3/AFd8Eu
2UsRMSHgkGUW6UzUF+h/U8218XfrauKNGmNKDYUhtmyBrHT+k6J0hQ4pN7fe6h+Z
w9RVHm24BGhlLxLHLmsOIxvbrF277uX9Dxu1HfKfu5D2kimTY7xSZDNLR2dt+kNY
/+iWdIeEFpPT0PLSILt52wP6stF+3QIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBI
E6w+WWC2gCfoJO6c9HMyGLMFEpqZmz1n5IcQt1h9iyO7Vkm1wkJiZsMhXpk73zXf
```

```
TPxuXEacTX3SOEa07OIMCFwkusO5f6leOyFTynHCzBgZ3U0UkRVZA3WcpbNB6Dwy
h7ysVlqyT9WZd7EOYm5j5oue2G2xdei+6etgn5UjyWm6liZGrcOF6WPTdmzqa6WG
ApEqanpkQd/HM+hUYex/ZS6zEhd4CCDLgYkIjlrFbFb3pJ1OVLztIfSN5J4Oolpu
JVCfIq5u1NkpzL7ys/Ub8eYipbzI6P+yxXiUSuF0v9b98ymczMYjrSQXIf1e8In3
OP2CclCHoZ8XDQcvvKAh
-----END CERTIFICATE-----
```

Asia-Pacífico (Nueva Zelanda): ap-southeast-6

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7zCCAq4CCQCcP+D4eLFOajAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0yNDEyMDMxMjEzMDZaGA8y
MDUwMTIwNDEyMTMwNlowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0
b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIg
U2VydmljZXMgTExDMIIBtjCCASsGByqGSM44BAEwggEeAoGBANBMmM/LbAX13IeB
3yr2pMMpiTW1b1go/axNLfcxEmj0fThKk8y0FAT1frN/UPdI9qRInsyBdEZQLiIH
4WHCXk8IidQLh4DED3G9DvSFFC4Gb8ax+UIQY11wfHPWO4+wA9q8liYTg/FxdJMM
tZS9tZAZxjH6+8yfV8Bt0wUd2Y+lAhUAwg0CxCmZPinHtKbFnpMQfKnzjCMCgYAf
i+D7nGVFOWJ8EYOpRYbG0pHkrpwNy+h01csn6IAwQbIfeOG+SF4N3LeuOAC9vXGY
VGh9XNxuasvqkRAzgRmJ/EYM5Xa/YN62EhddRuN8wCOg66MeczUDh3RTb+Tu6HK0
UR6oTSOQ6rxA5aA1qTc7TqI0+pRZv+QYIZK/ozsZzgOBhAACgYAbVm+rOX8J38cG
LxKjUXVM0KB69SksGLEqjO4ps80EcZ/0W3g1hGLnSX/RjYfAS60hbKK1GX9PpcaO
4mDzCTm3dZ6shbae5t8bBU+mUi8BmaK+Pdu3z5J77y4zv22/yXte8ulZ5J0zKP9K
QP3p3pa7XI9NaXpKGT3yZsJ0BWY2xTAJBgcqhkjOOAQDAzAAMC0CFBs4KQmrxHjQ
OHh0r8JqB8UiwlutAhUAwgxid7wT6FNm8Zwq9hioQ2v2K0A=
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICNjCCAZ+gAwIBAgIJAMwLuv2/tk9eMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0yNDEyMDMx
MjEzMDZaGA8yMjA0MDUwOTEyMTMwNlowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKB
gQC9AsBNOUfT8QpguHqMa9KIXP/YgZOmfRAgEmnLawXTC+40bXUq/fwkx+cebv3x
CvUx6d07/iDlD0dm2Hf2HhPFi3OaCI7vc8c3lqVBvcn6yzmwv35aSEvtVm2NHC3j
4/q6vN2tR2d4a1Mf1QhmOVOJ7XiTEbCy2Yv+pmDbk29V6QIDAQABMA0GCSqGSIb3
```

```
DQEBCwUAA4GBAHatyQIy612kio8neI4r5VBg8pgKwW+mFGpAzOQ2NOyLCNoOeD1D
lPRaSipBN7WW6jpIozbz7JG7Kqc3N+piPGGzfjH9gZjqUqfOGrNHB5nsxvMHI2iL
e+DwsOcV7qnEVRgYbmLYOVKJv25wCsM/Tcn/6f6scEX2x+H0hAh7rwiP
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJAI/xUfWwSQOtMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0yNDEyMDMx
MjEzMDZaGA8yMjA0MDUwOTEyMTMwNlowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEArbid9Tnunu0pWCQUqZCkGeiF8hWixi+LBS1AOew2UsT9keAt2rXXGlU/
wSMriKHsvcrfKtuVKj5chArsOyFvagszH5lIKhI+GfWVQEd2aZiOvAJ+iRUQq1+R
gOr2gyjWlf3znZXTcyhHcJoXDhbn5e+kEa3pwS4yKNRpM3P61V4M2702xis08hjP
qMDxwXMa1Fiy4b7nAyNQifgrwb3bCA5k5prmkl/iajaWa1zMMFgLI9vA6UwUSbTK
H9iOuL/xNfMX+Xzq4CCaQYiJ8zdi56kqnB/lrA05NSjOPLskg6sUGkyiDxGK4gzC
DFrO6oygcdlBaxnyAECGdJcOM6TOmwIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBg
8yVPNpctrvSvTazf/Ij8qC6+q6df1SptdYKQkOYWeUVZR7+3uTZ9Yiyq+Bh8Hbyf
NcR0eR6UqhgiB3p5slYNhTvLkpuMuqTpVJFvQtzZycnmKXAQ35G5zCYV0+pkF59L
ch26SukWk0+VP3kIM9VmaIZQKJEBlBLcnbDZyXlHUDnZAYPcxxKQ8uFPkW0GOFMr
ekFCGOUmFSItFXOHy5hD2xmctKNk3l12m6cKydYvONtk/3DovKNnw3c5k40WHQW/
Zdh/LWd4/Jrkan+kQnqm4rkrXF+x3aF0qrKTtHMICvpkZ8g7/588hBs4mZnCmFLa
q/g9WqIcd9SMmBkT6KZ8
-----END CERTIFICATE-----
```

Asia-Pacífico (Osaka): ap-northeast-3

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7TCCAq0CCQCWukjZ5V4aZzAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0xMjAxMDUxMjU2MTJaFw0z
ODAxMDUxMjU2MTJaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9u
IFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNl
cnZpY2VzIExMQzCCAbcwggEsBgcqhkjOOAQBMIIBHwKBgQCjkvcS2bb1VQ4yt/5e
ih5OO6kK/n1Lzllr7D8ZwtQP8fOEpp5E2ng+D6Ud1Z1gYipr58Kj3nssSNpI6bX3
VyIQzK7wLclnd/YozqNNmgIyZecN7EglK9ITHJLP+x8FtUpt3QbyYXJdmVMegN6P
hviYt5JH/nYl4hh3Pa1HJdskgQIVALVJ3ER11+Ko4tP6nwvHwh6+ERYRAoGBAI1j
```

```
k+tkqMVHuAFcvAGKocTgsjJem6/5qomzJuKDmbJNu9Qxw3rAotXau8Qe+MBcJl/U
hhy1KHVpCGl9fueQ2s6IL0CaO/buycU1CiYQk40KNHCcHfNiZbdlx1E9rpUp7bnF
lRa2v1ntMX3caRVDdbtPEWmdxSCYsYFDk4mZrOLBA4GEAAKBgEbmeve5f8LIE/Gf
MNmP9CM5eovQOGx5ho8WqD+aTebs+k2tn92BBPqeZqpWRa5P/+jrdKml1qx4llHW
MXrs3IgIb6+hUIB+S8dz8/mmO0bpr76RoZVCXYab2CZedFut7qc3WUH9+EUAH5mw
vSeDCOUMYQR7R9LINYwouHIziqQYMAkGByqGSM44BAMDLwAwLAIUWXBlk40xTwSw
7HX32MxXYruse9ACFBNGmdX2ZBrVNGrN9N2f6ROk0k9K
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDITCCAoqgAwIBAgIUHTRhxHhBZFOGvTFKxHoy9+f5Hl8wDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAO
BgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExD
MB4XDTI0MDQyOTE2NTQwN1oXDTI5MDQyODE2NTQwN1owXDELMAkGA1UEBhMCVVMx
GTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAe
BgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4GNADCBiQKBgQCHvRjf/0kStpJ248khtIaN8qkDN3tkw4VjvA9nvPl2anJO+eIB
UqPfQG09kZlwpWpmyO8bGB2RWqWxCwuB/dcnIob6w420k9WY5C0IIGtDRNauN3ku
vGXkw3HEnF0EjYr0pcyWUvByWY4KswZV42X7Y7XSS13hOIcL6NLA+H94/QIDAQAB
o4HfMIHcMAsGA1UdDwQEAwIHgDAdBgNVHQ4EFgQUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2
UTgwgZkGA1UdIwSBkTCBjoAUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2UTihYKReMFwxCzAJ
BgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdT
ZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IUHTRhxHhB
ZFOGvTFKxHoy9+f5Hl8wEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADANBgkqhkiG9w0BAQsF
AAOBgQAUZx7DcYbhWNTD4BNGhr5beruT2OUoGHH9J73UKxwdqeb9bH1LIWhIZO0X
/1mjn3bWBgCwfoS8gjZwsVB6fZbNBRy8urdBZJ87xF/4JPBjt7S9oGx/zthDUYrC
yK0Y0v4G0PgiS81CvYLg09LpmYhLSJbXENlkC04v5yxdKxZxyg==
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJAMn1yPk22ditMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNzA3MTkx
MTEyNThaGA8yMTk2MTIyMjExMTI1OFowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEArznEYef8IjhrJoazI0QGZkmlmHm/4rEbyQbMNifxjsDE8YWtHNwaM91z
zmyK6Sk/tKlWxcnl3g31iq305ziyFPEewe5Qbwf1iz2cMsvfNBcTh/E6u+mBPH3J
gvGanqUJt6c4IbipdEouIjjnynyVWd4D6erLl/ENijeR1OxVpaqSW5SBK7jms49E
```

```
pw3wtbchEl3qsE42Ip4IYmWxqjgaxB7vps91n4kfyzAjUmklcqTfMfPCkzmJCRgp
Vh1C79vRQhmriVKD6BXwfZ8tG3a7mijeDn7kTsQzgO07Z2SAE63PIO48JK8HcObH
tXORUQ/XF1jzi/SIaUJZT7kq3kWl8wIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBj
ThtO9dLvU2QmKuXAhxXjsIdlQgGG3ZGh/Vke4If1ymgLx95v2Vj9Moxk+gJuUSRL
BzFte3TT6b3jPolbECgmAorjj8NxjC17N8QAAI1d0S0gI8kqkG7V8iRyPIFekv+M
pcai1+cIv5IV5qAz8QOMGYfGdYkcoBjsgiyvMJu/2N2UbZJNGWvcEGkdjGJUYYOO
NaspCAFm+6HA/K7BD9zXB1IKsprLgqhiIUgEaW3UFEbThJT+z8UfHG9fQjzzfN/J
nT6vuY/0RRu1xAZPyh2gr5okN/s6rnmh2zmBHU1n8cbCc64MVfXe2g3EZ9Glq/9n
izPrI09hMypJDP04ugQc
-----END CERTIFICATE-----
```

Asia-Pacífico (Seúl): ap-northeast-2

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7TCCAq0CCQCWukjZ5V4aZzAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0xMjAxMDUxMjU2MTJaFw0z
ODAxMDUxMjU2MTJaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9u
IFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNl
cnZpY2VzIExMQzCCAbcwggEsBgcqhkjOOAQBMIIBHwKBgQCjkvcS2bb1VQ4yt/5e
ih5OO6kK/n1Lzllr7D8ZwtQP8fOEpp5E2ng+D6Ud1Z1gYipr58Kj3nssSNpI6bX3
VyIQzK7wLclnd/YozqNNmgIyZecN7EglK9ITHJLP+x8FtUpt3QbyYXJdmVMegN6P
hviYt5JH/nYl4hh3Pa1HJdskgQIVALVJ3ER11+Ko4tP6nwvHwh6+ERYRAoGBAI1j
k+tkqMVHuAFcvAGKocTgsjJem6/5qomzJuKDmbJNu9Qxw3rAotXau8Qe+MBcJl/U
hhy1KHVpCGl9fueQ2s6IL0CaO/buycU1CiYQk40KNHCcHfNiZbdlx1E9rpUp7bnF
lRa2v1ntMX3caRVDdbtPEWmdxSCYsYFDk4mZrOLBA4GEAAKBgEbmeve5f8LIE/Gf
MNmP9CM5eovQOGx5ho8WqD+aTebs+k2tn92BBPqeZqpWRa5P/+jrdKml1qx4llHW
MXrs3IgIb6+hUIB+S8dz8/mmO0bpr76RoZVCXYab2CZedFut7qc3WUH9+EUAH5mw
vSeDCOUMYQR7R9LINYwouHIziqQYMAkGByqGSM44BAMDLwAwLAIUWXBlk40xTwSw
7HX32MxXYruse9ACFBNGmdX2ZBrVNGrN9N2f6ROk0k9K
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDITCCAoqgAwIBAgIUbBSn2UIO6vYk4iNWV0RPxJJtHlgwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAO
BgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExD
MB4XDTI0MDQyOTEzMzg0NloXDTI5MDQyODEzMzg0NlowXDELMAkGA1UEBhMCVVMx
GTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAe
```

```
BgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4GNADCBiQKBgQCHvRjf/0kStpJ248khtIaN8qkDN3tkw4VjvA9nvPl2anJO+eIB
UqPfQG09kZlwpWpmyO8bGB2RWqWxCwuB/dcnIob6w420k9WY5C0IIGtDRNauN3ku
vGXkw3HEnF0EjYr0pcyWUvByWY4KswZV42X7Y7XSS13hOIcL6NLA+H94/QIDAQAB
o4HfMIHcMAsGA1UdDwQEAwIHgDAdBgNVHQ4EFgQUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2
UTgwgZkGA1UdIwSBkTCBjoAUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2UTihYKReMFwxCzAJ
BgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdT
ZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IUbBSn2UIO
6vYk4iNWV0RPxJJtHlgwEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADANBgkqhkiG9w0BAQsF
AAOBgQAmjTjalG8MGLqWTC2uYqEM8nzI3px1eo0ArvFRsyqQ3fgmWcQpxExqUqRy
l3+2134Kv8dFab04Gut5wlfRtc2OwPKKicmv/IXGN+9bKFnQFjTqif08NIzrDZch
aFT/uvxrIiM+oN2YsHq66GUhO2+xVRXDXVxM/VObFgPERbJpyA==
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJANuCgCcHtOJhMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNTA5MTQx
NTU3NDRaGA8yMTk1MDIxNzE1NTc0NFowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEA66iNv6pJPmGM20W8HbVYJSlKcAg2vUGx8xeAbzZIQdpGfkabVcUHGB6m
Gy59VXDMDlrJckDDk6dxUOhmcX9z785TtVZURq1fua9QosdbTzX4kAgHGdp4xQEs
mO6QZqg5qKjBP6xr3+PshfQ1rB8Bmwg0gXEm22CC7o77+7N7Mu2sWzWbiUR7vil4
9FjWS8XmMNwFTlShp4l1TDTevDWW/uYmC30RThM9S4QPvTZ0rAS18hHVam8BCTxa
LHaVCH/Yy52rsz0hM/FlghnSnK105ZKj+b+KIp3adBL8OMCjgc/Pxi0+j3HQLdYE
32+FaXWU84D2iP2gDT28evnstzuYTQIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQC1
mA4q+12pxy7By6g3nBk1s34PmWikNRJBwOqhF8ucGRv8aiNhRRye9lokcXomwo8r
KHbbqvtK85l0xUZp/Cx4sm4aTgcMvfJP29jGLclDzeqADIvkWEJ4+xncxSYVlS9x
+78TvF/+8h9U2LnSl64PXaKdxHy2IsHIVRN4GtoaP2Xhpa1S0M328Jykq/571nfN
1WRD1c/fQf1edgzRjhQ4whcAhv7WRRF+qTbfQJ/vDxy8lkiOsvU9XzUaZ0fZSfXX
wXxZamQbONvFcxVHY/0PSiM8nQoUmkkBQuKleDwRWvkoJKYKyr3jvXK7HIWtMrO4
jmXe0aMy3thyK6g5sJVg
-----END CERTIFICATE-----
```

Asia-Pacífico (Singapur): ap-southeast-1

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
```

```
MIIC7TCCAq0CCQCWukjZ5V4aZzAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0xMjAxMDUxMjU2MTJaFw0z
ODAxMDUxMjU2MTJaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9u
IFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNl
cnZpY2VzIExMQzCCAbcwggEsBgcqhkjOOAQBMIIBHwKBgQCjkvcS2bb1VQ4yt/5e
ih5OO6kK/n1Lzllr7D8ZwtQP8fOEpp5E2ng+D6Ud1Z1gYipr58Kj3nssSNpI6bX3
VyIQzK7wLclnd/YozqNNmgIyZecN7EglK9ITHJLP+x8FtUpt3QbyYXJdmVMegN6P
hviYt5JH/nYl4hh3Pa1HJdskgQIVALVJ3ER11+Ko4tP6nwvHwh6+ERYRAoGBAI1j
k+tkqMVHuAFcvAGKocTgsjJem6/5qomzJuKDmbJNu9Qxw3rAotXau8Qe+MBcJl/U
hhy1KHVpCGl9fueQ2s6IL0CaO/buycU1CiYQk40KNHCcHfNiZbdlx1E9rpUp7bnF
lRa2v1ntMX3caRVDdbtPEWmdxSCYsYFDk4mZrOLBA4GEAAKBgEbmeve5f8LIE/Gf
MNmP9CM5eovQOGx5ho8WqD+aTebs+k2tn92BBPqeZqpWRa5P/+jrdKml1qx4llHW
MXrs3IgIb6+hUIB+S8dz8/mmO0bpr76RoZVCXYab2CZedFut7qc3WUH9+EUAH5mw
vSeDCOUMYQR7R9LINYwouHIziqQYMAkGByqGSM44BAMDLwAwLAIUWXBlk40xTwSw
7HX32MxXYruse9ACFBNGmdX2ZBrVNGrN9N2f6ROk0k9K
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDITCCAoqgAwIBAgIUSqP6ih+++5KF07NXngrWf26mhSUwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAO
BgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExD
MB4XDTI0MDQyOTE0MzAxNFoXDTI5MDQyODE0MzAxNFowXDELMAkGA1UEBhMCVVMx
GTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAe
BgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4GNADCBiQKBgQCHvRjf/0kStpJ248khtIaN8qkDN3tkw4VjvA9nvPl2anJO+eIB
UqPfQG09kZlwpWpmyO8bGB2RWqWxCwuB/dcnIob6w420k9WY5C0IIGtDRNauN3ku
vGXkw3HEnF0EjYr0pcyWUvByWY4KswZV42X7Y7XSS13hOIcL6NLA+H94/QIDAQAB
o4HfMIHcMAsGA1UdDwQEAwIHgDAdBgNVHQ4EFgQUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2
UTgwgZkGA1UdIwSBkTCBjoAUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2UTihYKReMFwxCzAJ
BgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdT
ZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IUSqP6ih++
+5KF07NXngrWf26mhSUwEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADANBgkqhkiG9w0BAQsF
AAOBgQAw13BxW11U/JL58j//Fmk7qqtrZTqXmaz1qm2WlIpJpW750MOcP4ux1uPy
eM0RdVZ4jHSMv5gtLAv/PjExBfw9n6vNCk+5GZG4Xec5DoapBZHXmfMo93sjxBFP
4x9rWn0GuwAVO9ukjYPevq2Rerilrq5VvppHtbATVNY2qecXDA==
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
```

```
MIIEEjCCAvqgAwIBAgIJAJVMGw5SHkcvMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNTEwMjkw
ODU3MTlaGA8yMTk1MDQwMzA4NTcxOVowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAlaSSLfBl7OgmikjLReHuNhVuvM20dCsVzptUyRbut+KmIEEc24wd/xVy
2RMIrydGedkW4tUjkUyOyfET5OAyT43jTzDPHZTkRSVkYjBdcYbe9o/0Q4P7IVS3
XlvwrUu0qo9nSID0mxMnOoF1l8KAqnn10tQ0W+lNSTkasW7QVzcb+3okPEVhPAOq
MnlY3vkMQGI8zX4iOKbEcSVIzf6wuIffXMGHVC/JjwihJ2USQ8fq6oy686g54P4w
ROg415kLYcodjqThmGJPNUpAZ7MOc5Z4pymFuCHgNAZNvjhZDA842Ojecqm62zcm
Tzh/pNMNeGCRYq2EQX0aQtYOIj7bOQIDAQABo4HUMIHRMAsGA1UdDwQEAwIHgDAd
BgNVHQ4EFgQU6SSB+3qALorPMVNjToM1Bj3oJMswgY4GA1UdIwSBhjCBg4AU6SSB
+3qALorPMVNjToM1Bj3oJMuhYKReMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IJAJVMGw5SHkcvMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8C
AQAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAF/0dWqkIEZKg5rca8o0P0VS+tolJJE/FRZO
atHOeaQbWzyac6NEwjYeeV2kY63skJ+QPuYbSuIBLM8p/uTRIvYM4LZYImLGUvoO
IdtJ8mAzq8CZ3ipdMs1hRqF5GRp8lg4w2QpX+PfhnW47iIOBiqSAUkIr3Y3BDaDn
EjeXF6qS4iPIvBaQQ0cvdddNh/pE33/ceghbkZNTYkrwMyBkQlRTTVKXFN7pCRUV
+L9FuQ9y8mP0BYZa5e1sdkwebydU+eqVzsil98ntkhpjvRkaJ5+Drs8TjGaJWlRw
5WuOr8unKj7YxdL1bv7//RtVYVVi296ldoRUYv4SCvJF11z0OdQ=
-----END CERTIFICATE-----
```

Asia Pacífico (Sídney): ap-southeast-2

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7TCCAq0CCQCWukjZ5V4aZzAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0xMjAxMDUxMjU2MTJaFw0z
ODAxMDUxMjU2MTJaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9u
IFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNl
cnZpY2VzIExMQzCCAbcwggEsBgcqhkjOOAQBMIIBHwKBgQCjkvcS2bb1VQ4yt/5e
ih5OO6kK/n1Lzllr7D8ZwtQP8fOEpp5E2ng+D6Ud1Z1gYipr58Kj3nssSNpI6bX3
VyIQzK7wLclnd/YozqNNmgIyZecN7EglK9ITHJLP+x8FtUpt3QbyYXJdmVMegN6P
hviYt5JH/nYl4hh3Pa1HJdskgQIVALVJ3ER11+Ko4tP6nwvHwh6+ERYRAoGBAI1j
k+tkqMVHuAFcvAGKocTgsjJem6/5qomzJuKDmbJNu9Qxw3rAotXau8Qe+MBcJl/U
hhy1KHVpCGl9fueQ2s6IL0CaO/buycU1CiYQk40KNHCcHfNiZbdlx1E9rpUp7bnF
lRa2v1ntMX3caRVDdbtPEWmdxSCYsYFDk4mZrOLBA4GEAAKBgEbmeve5f8LIE/Gf
MNmP9CM5eovQOGx5ho8WqD+aTebs+k2tn92BBPqeZqpWRa5P/+jrdKml1qx4llHW
```

```
MXrs3IgIb6+hUIB+S8dz8/mmO0bpr76RoZVCXYab2CZedFut7qc3WUH9+EUAH5mw
vSeDCOUMYQR7R9LINYwouHIziqQYMAkGByqGSM44BAMDLwAwLAIUWXBlk40xTwSw
7HX32MxXYruse9ACFBNGmdX2ZBrVNGrN9N2f6ROk0k9K
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDITCCAoqgAwIBAgIUFxWyAdk4oiXIOC9PxcgjYYh71mwwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAO
BgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExD
MB4XDTI0MDQyOTE1MjE0M1oXDTI5MDQyODE1MjE0M1owXDELMAkGA1UEBhMCVVMx
GTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAe
BgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4GNADCBiQKBgQCHvRjf/0kStpJ248khtIaN8qkDN3tkw4VjvA9nvPl2anJO+eIB
UqPfQG09kZlwpWpmyO8bGB2RWqWxCwuB/dcnIob6w420k9WY5C0IIGtDRNauN3ku
vGXkw3HEnF0EjYr0pcyWUvByWY4KswZV42X7Y7XSS13hOIcL6NLA+H94/QIDAQAB
o4HfMIHcMAsGA1UdDwQEAwIHgDAdBgNVHQ4EFgQUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2
UTgwgZkGA1UdIwSBkTCBjoAUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2UTihYKReMFwxCzAJ
BgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdT
ZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IUFxWyAdk4
oiXIOC9PxcgjYYh71mwwEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADANBgkqhkiG9w0BAQsF
AAOBgQByjeQe6lr7fiIhoGdjBXYzDfkX0lGGvMIhRh57G1bbceQfaYdZd7Ptc0jl
bpycKGaTvhUdkpMOiV2Hi9dOOYawkdhyJDstmDNKu6P9+b6Kak8He5z3NU1tUR2Y
uTwcz7Ye8Nldx//ws3raErfTI7D6s9m63OX8cAJ/f8bNgikwpw==
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEEjCCAvqgAwIBAgIJAL2bOgb+dq9rMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNTEwMjkw
OTAwNTdaGA8yMTk1MDQwMzA5MDA1N1owXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAmRcyLWraysQS8yDC1b5Abs3TUaJabjqWu7d5gHik5Icd6dKl8EYpQSeS
vz6pLhkgO4xBbCRGlgE8LS/OijcZ5HwdrxBiKbicR1YvIPaIyEQQvF5sX6UWkGYw
Ma5IRGj4YbRmJkBybw+AAV9Icb5LJNOMWPi34OWM+2tMh+8L234v/JA6ogpdPuDr
sM6YFHMZ0NWo58MQ0FnEj2D7H58Ti//vFPl0TaaPWaAIRF85zBiJtKcFJ6vPidqK
f2/SDuAvZmyHC8ZBHg1moX9bR5FsU3QazfbW+c+JzAQWHj2AaQrGSCITxCMlS9sJ
l51DeoZBjnx8cnRe+HCaC4YoRBiqIQIDAQABo4HUMIHRMAsGA1UdDwQEAwIHgDAd
BgNVHQ4EFgQU/wHIo+r5U31VIsPoWoRVsNXGxowwgY4GA1UdIwSBhjCBg4AU/wHI
```

```
o+r5U31VIsPoWoRVsNXGxoyhYKReMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IJAL2bOgb+dq9rMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8C
AQAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBACobLvj8IxlQyORTz/9q7/VJL509/p4HAeve
92riHp6+Moi0/dSEYPeFTgdWB9W3YCNc34Ss9TJq2D7t/zLGGlbI4wYXU6VJjL0S
hCjWeIyBXUZOZKFCb0DSJeUElsTRSXSFuVrZ9EAwjLvHni3BaC9Ve34iP71ifr75
8Tpk6PEj0+JwiijFH8E4GhcV5chB0/iooU6ioQqJrMwFYnwo1cVZJD5v6D0mu9bS
TMIJLJKv4QQQqPsNdjiB7G9bfkB6trP8fUVYLHLsVlIy5lGx+tgwFEYkG1N8IOO/
2LCawwaWm8FYAFd3IZl04RImNs/IMG7VmH1bf4swHOBHgCN1uYo=
-----END CERTIFICATE-----
```

Asia-Pacífico (Taipéi) — ap-east-2

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7jCCAq4CCQDrb+HArMxssTAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0yNDA1MjQxNDU2MDZaGA8y
MDUwMDUyNTE0NTYwNlowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0
b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIg
U2VydmljZXMgTExDMIIBtjCCASsGByqGSM44BAEwggEeAoGBAPFb5R5TBUs2N0YW
aJcOjxr4UCDrpVT3x6EeqoGFNAc1yiZw9iv++ff6wsXm0VG5XV1QkWMQcjPfK/2I
TvXh9XEOhsG7vaBHoWkb2gmIxE6C2u8TfoZu0ZmiMceFK7aYz5w/q2J9CmRs38dT
I9qgTq0LYX+VkiNYOQnn7sQXQ8CjAhUAp2Lue9SfYTmubbpH+3j91Sivc+cCgYAi
DiyGU5R5VgiNV3mhuAyiHCft3LEmTIxos/hx/rHzgm+vCMH55tYejIrv9n7YGrIZ
MejOt8bGYxqSf0Ir/aoj3ZfHihxUzwyfyzwH7D8kAodXJNsPUTKi0O0pGl/e+nVD
JhTIFV3AwC8Tt0r2hljbjhOiyhdYy5hxWHa/WokLAQOBhAACgYAkGGHXbFr/JXol
itpS1qfiETWSRkXGHrdSmUkRumgti2y7c57TgXPwCyNlP1sTr1duy/kYDpwSwyqi
qEYfko0b/xWpDEQQPsWBgolpEYP7RIT85IxrTCrC9ohz85n7v6m9oF6BiBQGtZdk
GBN7iqemg85UaF6mXfHvl3tUYjsB2jAJBgcqhkjOOAQDAy8AMCwCFED9Ybn6fEVF
wLNjDvULmki5bPBWAhR64pxsHFRHz0ZQi+SYMWdIpEs5RQ==
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICNjCCAZ+gAwIBAgIJAJp99iy2CTXhMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0yNDA1MjQx
NDU2MDZaGA8yMjAzMTAyOTE0NTYwNlowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
```

```
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKB
gQDVdclgpcIIsyGG51ag8srK1UMfZ+Ioh9E4PLP+cIWQcdh31fv2kV/whKaqfmif
NefBIuHrTPl6L+mJQbsfeA+TiEx1Jamg4lwQfhgQKQCmjZVMaHtK+AY57TVN6FBf
HXxT2MXzktsKxAQRGeSTFQYrHRzSYvu+GkA+37lqyWRfcwIDAQABMA0GCSqGSIb3
DQEBCwUAA4GBABM+WL9MSb7z3bNOTMkM7ufPucvj+LQ+zEAJiuG0rcB8GI2DhGB5
8ohDPUGlq1cP7vYmDkWG/FrLqx7qgIzkbE3zfb62JpdOuX73oHgCmikMfq8ifoS1
CUxMQ36PDZBFNPzGZxv5kEORqhmGBkYCoIUCQ43jh3aALR/A/rfzfij8
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJAJt5hgMuWbpMMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0yNDA1MjQx
NDU2MDZaGA8yMjAzMTAyOTE0NTYwNlowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEA91FXs9Wk9kMI3lkNhjC69C6RTBpSvdLWSohPDlJKXFoaGYIDtyW1ViwO
FORAKz0koarVBx1D4fNKCxf+mhYAf//4Pxt31GzjehHNs2YVGimwhq/SNr+3AuIO
PibA+qScXamaiknE1Pxb4jisbBu2PMAG9OxU2dESNwiqBMvdJvg30YNTUITZ6r0e
MPjR1Y/EFVx/SLHW6wdvwqhNi9hz8HHdThzjCbCQPvmoLBJIKXIfosKqvauSezt1
KJSoS2jMx1OjJB2bBlQTZC8vF0WFNPoiH4jXyJ6+wMUMNSSd5b3uL5stVTMzuIz4
39Hd5YW41rmAy+6jmpGp2eXn6Td0rQIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQAs
gcgv+Xr67Cj08jKdAUT4GuCoGxveOFAjSDjs5y0cD+kXIT/Yj/+HKFOx5cwThT8F
TxNQ/oVuo3bGeuFEX799H0rT9Jupy0WiE1Vx81mk2M/1EDtns437edM4ofiWR8tR
Q1VNiRgz6Crr0nFgNoQa9HmR6/M+bImxevHJkWB3skvnxtA+lpKGwJs8jo6fA7AW
jr00opK0r731iBd1z/5hjIjkHn5NizAdiJEh3lVY/A3WS82aygW8LvYnKZeaBfZJ
J4NgxeflxocLFKBJD+hyf5u1hhvl7Mn/aGr5VI8/0F2oUqYo+xsHLT3keNghywO4
NNcyLcD9u16HVXhRhGvo
-----END CERTIFICATE-----
```

Asia-Pacífico (Tailandia): ap-southeast-7

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC8TCCAq8CCQCOEEMWiJIJpTAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0yNDA0MTIxNTI4NTZaGA8y
MDUwMDQxMzE1Mjg1NlowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0
b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIg
```

```
U2VydmljZXMgTExDMIIBtzCCASsGByqGSM44BAEwggEeAoGBAJWKfrIlz9+/U4wm
NDJPX00avUTdksBKX5RwHkY4o0///2G2HWwiBbxw8F1U+RzCXr80gSoe4+/SCSg3
uDuhJyzN5r4jr7c590CAgsiGdWERs7l4gLQCP504feU4TEjJoq9A8MfRZeqMj7Ug
fT5InTUW7S1/r98ddG/rBHMsJwEbAhUAneIckZ1YeyGcCeL32lujMhj+g68CgYA+
RsyTXCy3Tug5aHun51IfcG2d+pn5K/tv/N3WUR18RplVctrLhwIOUoAsDWPWtxNV
sODetezAyo759CK43JAmYGzXKbRFUHm3n46jP88tSdhuSeJhc/D4l5/0+2L7ndXp
L3+W4N05NdiKSGI8e8t452wTZv/RODivPZ3RtuCDywOBhQACgYEAjVS1Huwzdn1J
+kpd2Rcbe1BAGkmvk5sUu0KhyttqIB1kxTxeWZgsdO8REZSC5gJOwkcGFvXnb3DY
+Ms45r0e0s0rx2FFYjqMLwyRpK9wUjJfSXeJMa9iLQEXuyzBz6zPgfemXbS3zNq/
eoJ9ztIwjB9DMoKL+E1vSLsTGhehqRowCQYHKoZIzjgEAwMxADAuAhUAmljDM3c9
hf0j4XbMjjpnzrx1xhkCFQCASR9pgFNgLK8y6Kojj+P1KJkrSQ==
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICNjCCAZ+gAwIBAgIJAIuIHAhL0xWcMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0yNDA0MTIx
NTI4NTZaGA8yMjAzMDkxNzE1Mjg1NlowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKB
gQCajgAeOauwvqGDLrHvxujnZ1BnkMzwjrycMUTkj8jqNtWoDQWUJVNPZJILosEU
VwK2I3oNkEsx/ryl9XfXcNNceoYfVEPzkTzozrZyuOG66FWtUU1LKeJ7h9/rX0Zd
9lZEokrdr6dLPt9FsHWaK5ExlUnWBjNltcQLkkKqoeYaFwIDAQABMA0GCSqGSIb3
DQEBCwUAA4GBAE4G5G+FvKTsX3T7BEcId7f5LSCc2J9gZRDiWn2oTr40CrBMOzJT
KsWr9W89YXW3gaGWltzc0WCwYQbJZgAkuEAZItJjbhdnns87ZbsFO+NZhc6gDtjA
WC3dPlSB9b6rfVoVW9O6Xwa7iNXZo8ddYVJ/ZOIv/totUz9qJt4DmmKk
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJANaQIrYcijxaMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0yNDA0MTIx
NTI4NTZaGA8yMjAzMDkxNzE1Mjg1NlowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAxtMGK4r6WerVtMfpRRCY3DMP9Q/s4jnRIqolPaxeT99BAFp03HXyOrTz
WjggEHArRGGeDowFkL7Vj+QNY7ran2lnYVlAQ7Ow6OLl6WttT6lMsgsLUIcsED6G
eJ1Ko+ovT1qvmuush1U5R2pHkcCJ1IT2s6uQff85l066K7dCFpaoA1QHUk9zACHj
i0DtWuTAWBXirAZSGlmtP6uj1Aw6y5kACDTjIvZJeW/kmswfApTKaJ56eNkJsUBU
```

```
NpKwt3um1BMZduy0cjUv0Sc3dIbLNyfOdyPn8tX5u5ck0EPdtBB5WjEh71IXdZJD
oaBREV7AHg5ERPQsm0BqSvMQt09KiwIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQDG
qJyZbv/GUQnm8dEyVYgilQr3Yu35n8sfTwwZ1OJzIVce7NBPWePMfYii/tvGoKNp
KwFa/Vugbn1EwqpTEKqkPE1dOZvnUa97XxhYkoW5U7sgdKCANi1KWjywn7MiJ3Eg
j4gdqYK8wxvHi21ppqr572UO77ZuA8YMBoBT/CyQzWYUSmbqwKnnzaQBAZeO2iAk
VHuNU+9UsntNB676gRl9ag3Wfxq3yx5Ee1CeQf+US3HJn/pKk1H8dExXmBHvHwO6
GKUVNPN1rxfjTiaSt8wuO80uElAnyHIM3VOR8rJO7PKsobyEeJV0WI1hURO+wxpL
h3IsW7iBrFVvhX5xx7ZU
-----END CERTIFICATE-----
```

Asia Pacífico (Tokio): ap-northeast-1

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7TCCAq0CCQCWukjZ5V4aZzAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0xMjAxMDUxMjU2MTJaFw0z
ODAxMDUxMjU2MTJaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9u
IFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNl
cnZpY2VzIExMQzCCAbcwggEsBgcqhkjOOAQBMIIBHwKBgQCjkvcS2bb1VQ4yt/5e
ih5OO6kK/n1Lzllr7D8ZwtQP8fOEpp5E2ng+D6Ud1Z1gYipr58Kj3nssSNpI6bX3
VyIQzK7wLclnd/YozqNNmgIyZecN7EglK9ITHJLP+x8FtUpt3QbyYXJdmVMegN6P
hviYt5JH/nYl4hh3Pa1HJdskgQIVALVJ3ER11+Ko4tP6nwvHwh6+ERYRAoGBAI1j
k+tkqMVHuAFcvAGKocTgsjJem6/5qomzJuKDmbJNu9Qxw3rAotXau8Qe+MBcJl/U
hhy1KHVpCGl9fueQ2s6IL0CaO/buycU1CiYQk40KNHCcHfNiZbdlx1E9rpUp7bnF
lRa2v1ntMX3caRVDdbtPEWmdxSCYsYFDk4mZrOLBA4GEAAKBgEbmeve5f8LIE/Gf
MNmP9CM5eovQOGx5ho8WqD+aTebs+k2tn92BBPqeZqpWRa5P/+jrdKml1qx4llHW
MXrs3IgIb6+hUIB+S8dz8/mmO0bpr76RoZVCXYab2CZedFut7qc3WUH9+EUAH5mw
vSeDCOUMYQR7R9LINYwouHIziqQYMAkGByqGSM44BAMDLwAwLAIUWXBlk40xTwSw
7HX32MxXYruse9ACFBNGmdX2ZBrVNGrN9N2f6ROk0k9K
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDITCCAoqgAwIBAgIULgwDh7TiDrPPBJwscqDwiBHkEFQwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAO
BgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExD
MB4XDTI0MDQyOTEyMjMxMFoXDTI5MDQyODEyMjMxMFowXDELMAkGA1UEBhMCVVMx
GTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAe
BgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
```

```
A4GNADCBiQKBgQCHvRjf/0kStpJ248khtIaN8qkDN3tkw4VjvA9nvPl2anJO+eIB
UqPfQG09kZlwpWpmyO8bGB2RWqWxCwuB/dcnIob6w420k9WY5C0IIGtDRNauN3ku
vGXkw3HEnF0EjYr0pcyWUvByWY4KswZV42X7Y7XSS13hOIcL6NLA+H94/QIDAQAB
o4HfMIHcMAsGA1UdDwQEAwIHgDAdBgNVHQ4EFgQUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2
UTgwgZkGA1UdIwSBkTCBjoAUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2UTihYKReMFwxCzAJ
BgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdT
ZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IULgwDh7Ti
DrPPBJwscqDwiBHkEFQwEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADANBgkqhkiG9w0BAQsF
AAOBgQBtjAglBde1t4F9EHCZOj4qnY6Gigy07Ou54i+lR77MhbpzE8V28Li9l+YT
QMIn6SzJqU3/fIycIro1OVY1lHmaKYgPGSEZxBenSBHfzwDLRmC9oRp4QMe0BjOC
gepj1lUoiN7OA6PtA+ycNlsP0oJvdBjhvayLiuM3tUfLTrgHbw==
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEEjCCAvqgAwIBAgIJAL9KIB7Fgvg/MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNTA4MTQw
OTAwMjVaGA8yMTk1MDExNzA5MDAyNVowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAz0djWUcmRW85C5CiCKPFiTIvj6y2OuopFxNE5d3Wtab10bm06vnXVKXu
tz3AndG+Dg0zIL0gMlU+QmrSR0PH2PfV9iejfLak9iwdm1WbwRrCEAj5VxPe0Q+I
KeznOtxzqQ5Wo5NLE9bA61sziUAFNVsTFUzphEwRohcekYyd3bBC4v/RuAjCXHVx
40z6AIksnAOGN2VABMlTeMNvPItKOCIeRLlllSqXX1gbtL1gxSW40JWdF3WPB68E
e+/1U3F7OEr7XqmNODOL6yh92QqZ8fHjG+afOL9Y2Hc4g+P1nk4w4iohQOPABqzb
MPjK7B2Rze0f9OEc51GBQu13kxkWWQIDAQABo4HUMIHRMAsGA1UdDwQEAwIHgDAd
BgNVHQ4EFgQU5DS5IFdU/QwYbikgtWvkU3fDwRgwgY4GA1UdIwSBhjCBg4AU5DS5
IFdU/QwYbikgtWvkU3fDwRihYKReMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IJAL9KIB7Fgvg/MBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8C
AQAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAG/N7ua8IE9IMyno0n5T57erBvLTOQ79fIJN
Mf+mKRM7qRRsdg/eumFft0rLOKo54pJ+Kim2cngCWNhkzctRHBV567AJNt4+ZDG5
hDgV0IxWO1+eaLE4qzqWP/9VrO+p3reuumgFZLVpvVpwXBBeBFUf2drUR14aWfI2
L/6VGINXYs7uP8v/2VBS7r6XZRnPBUy/R4hv5efYXnjwA9gq8+a3stC2ur8m5ySl
faKSwE4H320yAyaZWH4gpwUdbUlYgPHtm/ohRtiWPrN7KEG5Wq/REzMIjZCnxOfS
6KR6PNjlhxBsImQhmBvz6j5PLQxOxBZIpDoiK278e/1Wqm9LrBc=
-----END CERTIFICATE-----
```

Canadá (centro): ca-central-1

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7TCCAq0CCQCWukjZ5V4aZzAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0xMjAxMDUxMjU2MTJaFw0z
ODAxMDUxMjU2MTJaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9u
IFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNl
cnZpY2VzIExMQzCCAbcwggEsBgcqhkjOOAQBMIIBHwKBgQCjkvcS2bb1VQ4yt/5e
ih5OO6kK/n1Lzllr7D8ZwtQP8fOEpp5E2ng+D6Ud1Z1gYipr58Kj3nssSNpI6bX3
VyIQzK7wLclnd/YozqNNmgIyZecN7EglK9ITHJLP+x8FtUpt3QbyYXJdmVMegN6P
hviYt5JH/nYl4hh3Pa1HJdskgQIVALVJ3ER11+Ko4tP6nwvHwh6+ERYRAoGBAI1j
k+tkqMVHuAFcvAGKocTgsjJem6/5qomzJuKDmbJNu9Qxw3rAotXau8Qe+MBcJl/U
hhy1KHVpCGl9fueQ2s6IL0CaO/buycU1CiYQk40KNHCcHfNiZbdlx1E9rpUp7bnF
lRa2v1ntMX3caRVDdbtPEWmdxSCYsYFDk4mZrOLBA4GEAAKBgEbmeve5f8LIE/Gf
MNmP9CM5eovQOGx5ho8WqD+aTebs+k2tn92BBPqeZqpWRa5P/+jrdKml1qx4llHW
MXrs3IgIb6+hUIB+S8dz8/mmO0bpr76RoZVCXYab2CZedFut7qc3WUH9+EUAH5mw
vSeDCOUMYQR7R9LINYwouHIziqQYMAkGByqGSM44BAMDLwAwLAIUWXBlk40xTwSw
7HX32MxXYruse9ACFBNGmdX2ZBrVNGrN9N2f6ROk0k9K
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDITCCAoqgAwIBAgIUIrLgixJJB5C4G8z6pZ5rB0JU2aQwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAO
BgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExD
MB4XDTI0MDQyOTE1MzU0M1oXDTI5MDQyODE1MzU0M1owXDELMAkGA1UEBhMCVVMx
GTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAe
BgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4GNADCBiQKBgQCHvRjf/0kStpJ248khtIaN8qkDN3tkw4VjvA9nvPl2anJO+eIB
UqPfQG09kZlwpWpmyO8bGB2RWqWxCwuB/dcnIob6w420k9WY5C0IIGtDRNauN3ku
vGXkw3HEnF0EjYr0pcyWUvByWY4KswZV42X7Y7XSS13hOIcL6NLA+H94/QIDAQAB
o4HfMIHcMAsGA1UdDwQEAwIHgDAdBgNVHQ4EFgQUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2
UTgwgZkGA1UdIwSBkTCBjoAUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2UTihYKReMFwxCzAJ
BgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdT
ZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIEExMQ4IUIrLgixJJ
B5C4G8z6pZ5rB0JU2aQwEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADANBgkqhkiG9w0BAQsF
AAOBgQBHiQJmzyFAaSYs8SpiRijIDZW2RIo7qBKb/pI3rqK6yOWDlPuMr6yNI81D
IrKGGftg4Z+2KETYU4x76HSf0s//vfH3QA57qFaAwddhKYy4BhteFQl/Wex3xTlX
LiwI07kwJvJy3mS6UfQ4HcvZy219tY+0iyOWrz/jVxwq7TOkCw==
```

```
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJAJNKhJhaJOuMMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNjA3Mjkx
MTM3MTdaGA8yMTk2MDEwMjExMzcxN1owXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAhDUh6j1ACSt057nSxAcwMaGr8Ez87VA2RW2HyY8l9XoHndnxmP50Cqld
+26AJtltlqHpI1YdtnZ6OrVgVhXcVtbvte0lZ3ldEzC3PMvmISBhHs6A3SWHA9ln
InHbToLX/SWqBHLOX78HkPRaG2k0COHpRy+fG9gvz8HCiQaXCbWNFDHZev9OToNI
xhXBVzIa3AgUnGMalCYZuh5AfVRCEeALG60kxMMC8IoAN7+HG+pMdqAhJxGUcMO0
LBvmTGGeWhi04MUZWfOkwn9JjQZuyLg6B1OD4Y6s0LB2P1MovmSJKGY4JcF8Qu3z
xxUbl7Bh9pvzFR5gJN1pjM2n3gJEPwIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQAJ
UNKM+gIIHNk0G0tzv6vZBT+o/vt+tIp8lEoZwaPQh1121iw/I7ZvhMLAigx7eyvf
IxUt9/nf8pxWaeGzi98RbSmbap+uxYRynqe1p5rifTamOsguuPrhVpl12OgRWLcT
rjg/K60UMXRsmg2w/cxV45pUBcyVb5h6Op5uEVAVq+CVns13ExiQL6kk3guG4+Yq
LvP1p4DZfeC33a2Rfre2IHLsJH5D4SdWcYqBsfTpf3FQThH0l0KoacGrXtsedsxs
9aRd7OzuSEJ+mBxmzxSjSwM84Ooh78DjkdpQgv967p3d+8NiSLt3/n7MgnUy6WwB
KtDujDnB+ttEHwRRngX7
-----END CERTIFICATE-----
```

Oeste de Canadá (Calgary) — ca-west-1

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7zCCAq
+gAwIBAgIGAYPouptUMAkGByqGSM44BAMwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgMEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxED
U4EddRIpUt9KnC7s5Of2EbdSPO9EAMMeP4C2USZpRV1AIlH7WT2NWPq/
xfW6MPbLm1Vs14E7gB00b/JmYLdrmVClpJ+f6AR7ECLCT7up1/63xhv4O1fnxqimFQ8E
+4P208UewwI1VBNaFpEy9nXzrith1yrv8iIDGZ3RSAHHAhUAl2BQjxUjC8yykrmCouuEC/
BYHPUCgYEA9+GghdabPd7LvKtcNrhXuXmUr7v6OuqC+VdMCz0HgmdRWVeOutRZT
+ZxBxCBgLRJFnEj6EwoFhO3zwkyjMim4TwWeotUfI0o4KOuHiuzpnWRbqN/C/ohNWLx
+2J6ASQ7zKTxvqhRkImog9/hWuWfBpKLZl6Ae1UlZAFMO/7PSSoDgYQAAoGAMITzTJUa6cBsIfdHN69zW/
aHjUB4r1ZfKb1FMhIp9EZtEf5n+06oXjUG2+dKRSlFQeEK333ehNZsPd6uqey6TYKtHpFb5XRLS8BpqB
+7gnbAd0CBZM5o4NWesSQ1GLnTdQcGZkYG/
QESkbadoCXQTifCujJE682hTDLIVt1d4ewwCQYHKoZIzjgEAwMvADAsAhRJc4gRS/HWTkCR2MESaQEe/
jOMNQIUNoTwLvuPrmGPupPlGiHe0veZiO8=
```

```
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDITCCAoqgAwIBAgIUCVFIhsz9lHA88TjOEChaY+KhHjkwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAO
BgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExD
MB4XDTI2MDYxNzA5MjE0M1oXDTMxMDYxNjA5MjE0M1owXDELMAkGA1UEBhMCVVMx
GTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAe
BgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4GNADCBiQKBgQDK1kIcG5Q6adBXQM75GldfTSiXl7tn54p10TnspI0ErDdb2B6q
2Ji/v4XBVH13ZCMgqlRHMqV8AWI5iO6gFn2A9sN3AZXTMqwtZeiDdebq3k6Wt7ie
YvpXTg0qvgsjQIovRZWaBDBJy9x8C2hW+w9lMQjFHkJ7Jy/PHCJ69EzebQIDAQAB
o4HfMIHcMAsGA1UdDwQEAwIHgDAdBgNVHQ4EFgQUwCJ9341XAe3MNiXb/yszt4om
ccIwgZkGA1UdIwSBkTCBjoAUwCJ9341XAe3MNiXb/yszt4omccKhYKReMFwxCzAJ
BgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdT
ZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IUCVFIhsz9
lHA88TjOEChaY+KhHjkwEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADANBgkqhkiG9w0BAQsF
AAOBgQCuorFtp2WcEreUMNlL44zF8JDSkju0ik27J4OdKRow6tPvqYDmyGTvybWh
N4GtOuNEhWzmj4E7eMHzRslxaHXNhxIa8l+M/GRaq9jJwAb6aU9YWcVH9FT/6Jr0
q6myzukFBNLZ9zCrrclp8dOFdGf0310RDpmGmF3qzU0MlHh+Iw==
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEEjCCAvqgAwIBAgIJALyTn5IHrIZjMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0yMzEyMDcx
NTM3MDFaGA8yMjAzMDUxMzE1MzcwMVowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEA1GP5os424BJmGPCKOSgOclP7lzUiB85du03M4hfjzSOszsBpmBGFDLz1
owYHtIxlq3+Vi1Lt5Qlx3id/ov1QyaBPFWXVeklHVXy9vieCcI3TdjGjTl1W/8MM
m3X26QPcsnHM/Kk2wJ7s186MrqmdSsp3SCPpxv4vEG2Q9yR2bXY41hpc2rWlW8qU
D0JGXluvmmAdFnto20l1XWZ6xFen1h60DRugek/ufCbN+ljKy0xLqPoavH0Ybjsb
UpsAsBs7phaoN+X/5hIERfbp5LfVnqq54pNG5KNu4KynfW9+kA/WS4cJ6FTTN5t+
y0P1HvcL+BL2RuDy6T2bB21xw5WqtQIDAQABo4HUMIHRMAsGA1UdDwQEAwIHgDAd
BgNVHQ4EFgQURTvu/Dd4zDnmS5G5CfVLnmUBNOswgY4GA1UdIwSBhjCBg4AURTvu
/Dd4zDnmS5G5CfVLnmUBNOuhYKReMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IJALyTn5IHrIZjMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8C
```

```
AQAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAFt523A3Aug6/F8xxyITgA8gkU0btFhlXNSP
U4U2OQ9n0tWI9WqnKNWH3KBxwY5EPitU6b3LM4xc9lDWpz7h2Pto+WhxP9LVKe6f
r8r7teTLCVZ7cfYZHzHg+flZjVpAgzE5BVfrRlj3QKpv0hYT3J1wMtI++Vorq5Nf
aPjzedehJLhmZVALwnfqfLrgv6/gmraP9Vmoa8U4D6AljNiQGYaLwyoPoRm3bUs2
v1Mh9GkEQ1b9+1pFXcqgzJJTGRuiPCyPbECI79FAnx5JM/CkGJV8HlOmjIW1qkK1
Y2qT7wzErrKLJyB53Pw15BdIM1onbDAQreZb0yZQLdoEl/tx7Uk=
-----END CERTIFICATE-----
```

China (Pekín): cn-north-1

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDNjCCAh4CCQD3yZ1w1AVkTzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBcMQswCQYDVQQGEwJV
UzEZMBcGA1UECBMQV2FzaGluZ3RvbiBTdGF0ZTEQMA4GA1UEBxMHU2VhdHRsZTEg
MB4GA1UEChMXQW1hem9uIFdlYiBTZXJ2aWNlcyBMTEMwIBcNMTUwNTEzMDk1OTE1
WhgPMjE5NDEwMTYwOTU5MTVaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNo
aW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24g
V2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEB
AMWk9vyppSmDU3AxZ2Cy2bvKeK3F1UqNpMuyeriizi+NTsZ8tQqtNloaQcqhto/l
gsw9+QSnEJeYWnmivJWOBdn9CyDpN7cpHVmeGgNJL2fvImWyWe2f2Kq/BL9l7N7C
P2ZT52/sH9orlck1n2zO8xPi7MItgPHQwu3OxsGQsAdWucdxjHGtdchulpo1uJ31
jsTAPKZ3p1/sxPXBBAgBMatPHhRBqhwHO/Twm4J3GmTLWN7oVDds4W3bPKQfnw3r
vtBj/SM4/IgQ3xJslFcl90TZbQbgxIi88R/gWTbs7GsyT2PzstU30yLdJhKfdZKz
/aIzraHvoDTWFaOdy0+OOaECAwEAATANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAdSzN2+0E
V1BfR3DPWJHWRf1b7zl+1X/ZseW2hYE5r6YxrLv+1VPf/L5I6kB7GEtqhZUqteY7
zAceoLrVu/7OynRyfQetJVGichaaxLNM3lcr6kcxOowb+WQQ84cwrB3keykH4gRX
KHB2rlWSxta+2panSEO1JX2q5jhcFP90rDOtZjlpYv57N/Z9iQ+dvQPJnChdq3BK
5pZlnIDnVVxqRike7BFy8tKyPj7HzoPEF5mh9Kfnn1YoSVu+61lMVv/qRjnyKfS9
c96nE98sYFj0ZVBzXw8Sq4Gh8FiVmFHbQp1peGC19idOUqxPxWsasWxQXO0azYsP
9RyWLHKxH1dMuA==
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDCzCCAnSgAwIBAgIJALSOMbOoU2svMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0yMzA3MDQw
ODM1MzlaFw0yODA3MDIwODM1MzlaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEA
```

```
uhhUNlqAZdcWWB/OSDVDGk3OA99EFzOn/mJlmciQ/Xwu2dFJWmSCqEAE6gjufCjQ
q3voxAhC2CF+elKtJW/C0Sz/LYo60PUqd6iXF4h+upB9HkOOGuWHXsHBTsvgkgGA
1CGgel4U0Cdq+23eANr8N8m28UzljjSnTlrYCHtzN4sCAwEAAaOB1DCB0TALBgNV
HQ8EBAMCB4AwHQYDVR0OBBYEFBkZu3wT27NnYgrfH+xJz4HJaNJoMIGOBgNVHSME
gYYwgYOAFBkZu3wT27NnYgrfH+xJz4HJaNJooWCkXjBcMQswCQYDVQQGEwJVUzEZ
MBcGA1UECBMQV2FzaGluZ3RvbiBTdGF0ZTEQMA4GA1UEBxMHU2VhdHRsZTEgMB4G
A1UEChMXQW1hem9uIFdlYiBTZXJ2aWNlcyBMTEOCCQC0jjGzqFNrLzASBgNVHRMB
Af8ECDAGAQH/AgEAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4GBAECji43p+oPkYqmzll7e8Hgb
oADS0ph+YUz5P/bUCm61wFjlxaTfwKcuTR3ytj7bFLoW5Bm7Sa+TCl3lOGb2taon
2h+9NirRK6JYk87LMNvbS40HGPFumJL2NzEsGUeK+MRiWu+Oh5/lJGii3qw4YByx
SUDlRyNy1jJFstEZjOhs
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJAOtrM5XLDSjCMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNTA4MTQx
MDAxNDJaGA8yMTk1MDExNzEwMDE0MlowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAvVBz+WQNdPiM9S+aUULOQEriTmNDUrjLWLr7SfaOJScBzis5D5ju0jh1
+qJdkbuGKtFX5OTWTm8pWhInX+hIOoS3exC4BaANoa1A3o6quoG+Rsv72qQf8LLH
sgEi6+LMlCN9TwnRKOToEabmDKorss4zFl7VSsbQJwcBSfOcIwbdRRaW9Ab6uJHu
79L+mBR3Ea+G7vSDrVIA8goAPkae6jY9WGw9KxsOrcvNdQoEkqRVtHo4bs9fMRHU
Etphj2gh4ObXlFN92VtvzD6QBs3CcoFWgyWGvzg+dNG5VCbsiiuRdmii3kcijZ3H
Nv1wCcZoEAqH72etVhsuvNRC/xAP8wIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQA8
ezx5LRjzUU9EYWYhyYIEShFlP1qDHs7F4L46/5lc4pL8FPoQm5CZuAF31DJhYi/b
fcV7i3n++/ymQbCLC6kAg8DUB7NrcROll5ag8d/JXGzcTCnlDXLXx1905fPNa+jI
0q5quTmdmiSi0taeaKZmyUdhrB+a7ohWdSdlokEIOtbH1P+g5yll3bI2leYE6Tm8
LKbyfK/532xJPqO9abx4Ddn89ZEC6vvWVNDgTsxERg992Wi+/xoSw3XxkgAryIv1
zQ4dQ6irFmXwCWJqc6kHg/M5W+z60S/94+wGTXmp+19U6Rkq5jVMLh16XJXrXwHe
4KcgIS/aQGVgjM6wivVA
-----END CERTIFICATE-----
```

China (Ningxia): cn-northwest-1

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDNjCCAh4CCQD3yZ1w1AVkTzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBcMQswCQYDVQQGEwJV
```

```
UzEZMBcGA1UECBMQV2FzaGluZ3RvbiBTdGF0ZTEQMA4GA1UEBxMHU2VhdHRsZTEg
MB4GA1UEChMXQW1hem9uIFdlYiBTZXJ2aWNlcyBMTEMwIBcNMTUwNTEzMDk1OTE1
WhgPMjE5NDEwMTYwOTU5MTVaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNo
aW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24g
V2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEB
AMWk9vyppSmDU3AxZ2Cy2bvKeK3F1UqNpMuyeriizi+NTsZ8tQqtNloaQcqhto/l
gsw9+QSnEJeYWnmivJWOBdn9CyDpN7cpHVmeGgNJL2fvImWyWe2f2Kq/BL9l7N7C
P2ZT52/sH9orlck1n2zO8xPi7MItgPHQwu3OxsGQsAdWucdxjHGtdchulpo1uJ31
jsTAPKZ3p1/sxPXBBAgBMatPHhRBqhwHO/Twm4J3GmTLWN7oVDds4W3bPKQfnw3r
vtBj/SM4/IgQ3xJslFcl90TZbQbgxIi88R/gWTbs7GsyT2PzstU30yLdJhKfdZKz
/aIzraHvoDTWFaOdy0+OOaECAwEAATANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAdSzN2+0E
V1BfR3DPWJHWRf1b7zl+1X/ZseW2hYE5r6YxrLv+1VPf/L5I6kB7GEtqhZUqteY7
zAceoLrVu/7OynRyfQetJVGichaaxLNM3lcr6kcxOowb+WQQ84cwrB3keykH4gRX
KHB2rlWSxta+2panSEO1JX2q5jhcFP90rDOtZjlpYv57N/Z9iQ+dvQPJnChdq3BK
5pZlnIDnVVxqRike7BFy8tKyPj7HzoPEF5mh9Kfnn1YoSVu+61lMVv/qRjnyKfS9
c96nE98sYFj0ZVBzXw8Sq4Gh8FiVmFHbQp1peGC19idOUqxPxWsasWxQXO0azYsP
9RyWLHKxH1dMuA==
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDCzCCAnSgAwIBAgIJALSOMbOoU2svMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0yMzA3MDQw
ODM1MzlaFw0yODA3MDIwODM1MzlaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEA
uhhUNlqAZdcWWB/OSDVDGk3OA99EFzOn/mJlmciQ/Xwu2dFJWmSCqEAE6gjufCjQ
q3voxAhC2CF+elKtJW/C0Sz/LYo60PUqd6iXF4h+upB9HkOOGuWHXsHBTsvgkgGA
1CGgel4U0Cdq+23eANr8N8m28UzljjSnTlrYCHtzN4sCAwEAAaOB1DCB0TALBgNV
HQ8EBAMCB4AwHQYDVR0OBBYEFBkZu3wT27NnYgrfH+xJz4HJaNJoMIGOBgNVHSME
gYYwgYOAFBkZu3wT27NnYgrfH+xJz4HJaNJooWCkXjBcMQswCQYDVQQGEwJVUzEZ
MBcGA1UECBMQV2FzaGluZ3RvbiBTdGF0ZTEQMA4GA1UEBxMHU2VhdHRsZTEgMB4G
A1UEChMXQW1hem9uIFdlYiBTZXJ2aWNlcyBMTEOCCQC0jjGzqFNrLzASBgNVHRMB
Af8ECDAGAQH/AgEAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4GBAECji43p+oPkYqmzll7e8Hgb
oADS0ph+YUz5P/bUCm61wFjlxaTfwKcuTR3ytj7bFLoW5Bm7Sa+TCl3lOGb2taon
2h+9NirRK6JYk87LMNvbS40HGPFumJL2NzEsGUeK+MRiWu+Oh5/lJGii3qw4YByx
SUDlRyNy1jJFstEZjOhs
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJAPu4ssY3BlzcMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNTEyMDMy
MTI5MzJaGA8yMTk1MDUwODIxMjkzMlowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAsOiGi4A6+YTLzCdIyP8b8SCT2M/6PGKwzKJ5XbSBoL3gsnSWiFYqPg9c
uJPNbiy9wSA9vlyfWMd90qvTfiNrT6vewP813QdJ3EENZOx4ERcf/Wd22tV72kxD
yw1Q3I1OMH4bOItGQAxU5OtXCjBZEEUZooOkU8RoUQOU2Pql4NTiUpzWacNutAn5
HHS7MDc4lUlsJqbN+5QW6fFrcNG/0Mrib3JbwdFUNhrQ5j+Yq5h78HarnUivnX/3
Ap+oPbentv1qd7wvPJu556LZuhfqI0TohiIT1Ah+yUdN5osoaMxTHKKtf/CsSJ1F
w3qXqFJQA0VWsqjFyHXFI32I/GOupwIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQCn
Um00QHvUsJSN6KATbghowLynHn3wZSQsuS8E0COpcFJFxP2SV0NYkERbXu0n/Vhi
yq5F8v4/bRA2/xpedLWmvFs7QWlomuXhSnYFkd33Z5gnXPb9vRkLwiMSw4uXls35
qQraczUJ9EXDhrv7VmngIk9H3YsxYrlDGEqh/oz4Ze4ULOgnfkauanHikk+BUEsg
/jsTD+7e+niEzJPihHdsvKFDlud5pakEzyxovHwNJ1GS2I//yxrJFIL91mehjqEk
RLPdNse7N6UvSnuXcOokwu6l6kfzigGkJBxkcq4gre3szZFdCQcUioj7Z4xtuTL8
YMqfiDtN5cbD8R8ojw9Y
-----END CERTIFICATE-----
```

Europa (Fráncfort): eu-central-1

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7TCCAq0CCQCWukjZ5V4aZzAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0xMjAxMDUxMjU2MTJaFw0z
ODAxMDUxMjU2MTJaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9u
IFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNl
cnZpY2VzIExMQzCCAbcwggEsBgcqhkjOOAQBMIIBHwKBgQCjkvcS2bb1VQ4yt/5e
ih5OO6kK/n1Lzllr7D8ZwtQP8fOEpp5E2ng+D6Ud1Z1gYipr58Kj3nssSNpI6bX3
VyIQzK7wLclnd/YozqNNmgIyZecN7EglK9ITHJLP+x8FtUpt3QbyYXJdmVMegN6P
hviYt5JH/nYl4hh3Pa1HJdskgQIVALVJ3ER11+Ko4tP6nwvHwh6+ERYRAoGBAI1j
k+tkqMVHuAFcvAGKocTgsjJem6/5qomzJuKDmbJNu9Qxw3rAotXau8Qe+MBcJl/U
hhy1KHVpCGl9fueQ2s6IL0CaO/buycU1CiYQk40KNHCcHfNiZbdlx1E9rpUp7bnF
lRa2v1ntMX3caRVDdbtPEWmdxSCYsYFDk4mZrOLBA4GEAAKBgEbmeve5f8LIE/Gf
MNmP9CM5eovQOGx5ho8WqD+aTebs+k2tn92BBPqeZqpWRa5P/+jrdKml1qx4llHW
MXrs3IgIb6+hUIB+S8dz8/mmO0bpr76RoZVCXYab2CZedFut7qc3WUH9+EUAH5mw
```

```
vSeDCOUMYQR7R9LINYwouHIziqQYMAkGByqGSM44BAMDLwAwLAIUWXBlk40xTwSw
7HX32MxXYruse9ACFBNGmdX2ZBrVNGrN9N2f6ROk0k9K
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDITCCAoqgAwIBAgIUFD5GsmkxRuecttwsCG763m3u63UwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAO
BgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExD
MB4XDTI0MDQyOTE1NTUyOVoXDTI5MDQyODE1NTUyOVowXDELMAkGA1UEBhMCVVMx
GTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAe
BgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4GNADCBiQKBgQCHvRjf/0kStpJ248khtIaN8qkDN3tkw4VjvA9nvPl2anJO+eIB
UqPfQG09kZlwpWpmyO8bGB2RWqWxCwuB/dcnIob6w420k9WY5C0IIGtDRNauN3ku
vGXkw3HEnF0EjYr0pcyWUvByWY4KswZV42X7Y7XSS13hOIcL6NLA+H94/QIDAQAB
o4HfMIHcMAsGA1UdDwQEAwIHgDAdBgNVHQ4EFgQUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2
UTgwgZkGA1UdIwSBkTCBjoAUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2UTihYKReMFwxCzAJ
BgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdT
ZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IUFD5Gsmkx
RuecttwsCG763m3u63UwEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADANBgkqhkiG9w0BAQsF
AAOBgQBBh0WaXlBsW56Hqk588MmJxsOrvcKfDjF57RgEDgnGnQaJcStCVWDO9UYO
JX2tdsPw+E7AjDqjsuxYaotLn3Mr3mK0sNOXq9BljBnWD4pARg89KZnZI8FN35HQ
O/LYOVHCknuPL123VmVRNs51qQA9hkPjvw21UzpDLxaUxt9Z/w==
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEEjCCAvqgAwIBAgIJAKD+v6LeR/WrMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNTA4MTQw
OTA4MTlaGA8yMTk1MDExNzA5MDgxOVowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAka8FLhxs1cSJGK+Q+q/vTf8zVnDAPZ3U6oqppOW/cupCtpwMAQcky8DY
Yb62GF7+C6usniaq/9W6xPn/3o//wti0cNt6MLsiUeHqNl5H/4U/Q/fR+GA8pJ+L
npqZDG2tFi1WMvvGhGgIbScrjR4VO3TuKy+rZXMYvMRk1RXZ9gPhk6evFnviwHsE
jV5AEjxLz3duD+u/SjPp1vloxe2KuWnyC+EKInnka909sl4ZAUh+qIYfZK85DAjm
GJP4W036E9wTJQF2hZJrzsiB1MGyC1WI9veRISd30izZZL6VVXLXUtHwVHnVASrS
zZDVpzj+3yD5hRXsvFigGhY0FCVFnwIDAQABo4HUMIHRMAsGA1UdDwQEAwIHgDAd
BgNVHQ4EFgQUxC2l6pvJaRflgu3MUdN6zTuP6YcwgY4GA1UdIwSBhjCBg4AUxC2l
6pvJaRflgu3MUdN6zTuP6YehYKReMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
```

```
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IJAKD+v6LeR/WrMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8C
AQAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAIK+DtbUPppJXFqQMv1f2Gky5/82ZwgbbfXa
HBeGSii55b3tsyC3ZW5ZlMJ7Dtnr3vUkiWbV1EUaZGOUlndUFtXUMABCb/coDndw
CAr53XTv7UwGVNe/AFO/6pQDdPxXn3xBhF0mTKPrOGdvYmjZUtQMSVb9lbMWCFfs
w+SwDLnm5NF4yZchIcTs2fdpoyZpOHDXy0xgxO1gWhKTnYbaZOxkJvEvcckxVAwJ
obF8NyJla0/pWdjhlHafEXEN8lyxyTTyOa0BGTuYOBD2cTYYynauVKY4fqHUkr3v
Z6fboaHEd4RFamShM8uvSu6eEFD+qRmvqlcodbpsSOhuGNLzhOQ=
-----END CERTIFICATE-----
```

Europa (Irlanda): eu-west-1

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7TCCAq0CCQCWukjZ5V4aZzAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0xMjAxMDUxMjU2MTJaFw0z
ODAxMDUxMjU2MTJaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9u
IFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNl
cnZpY2VzIExMQzCCAbcwggEsBgcqhkjOOAQBMIIBHwKBgQCjkvcS2bb1VQ4yt/5e
ih5OO6kK/n1Lzllr7D8ZwtQP8fOEpp5E2ng+D6Ud1Z1gYipr58Kj3nssSNpI6bX3
VyIQzK7wLclnd/YozqNNmgIyZecN7EglK9ITHJLP+x8FtUpt3QbyYXJdmVMegN6P
hviYt5JH/nYl4hh3Pa1HJdskgQIVALVJ3ER11+Ko4tP6nwvHwh6+ERYRAoGBAI1j
k+tkqMVHuAFcvAGKocTgsjJem6/5qomzJuKDmbJNu9Qxw3rAotXau8Qe+MBcJl/U
hhy1KHVpCGl9fueQ2s6IL0CaO/buycU1CiYQk40KNHCcHfNiZbdlx1E9rpUp7bnF
lRa2v1ntMX3caRVDdbtPEWmdxSCYsYFDk4mZrOLBA4GEAAKBgEbmeve5f8LIE/Gf
MNmP9CM5eovQOGx5ho8WqD+aTebs+k2tn92BBPqeZqpWRa5P/+jrdKml1qx4llHW
MXrs3IgIb6+hUIB+S8dz8/mmO0bpr76RoZVCXYab2CZedFut7qc3WUH9+EUAH5mw
vSeDCOUMYQR7R9LINYwouHIziqQYMAkGByqGSM44BAMDLwAwLAIUWXBlk40xTwSw
7HX32MxXYruse9ACFBNGmdX2ZBrVNGrN9N2f6ROk0k9K
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDITCCAoqgAwIBAgIUakDaQ1Zqy87Hy9ESXA1pFC116HkwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAO
BgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExD
MB4XDTI0MDQyOTE2MTgxMFoXDTI5MDQyODE2MTgxMFowXDELMAkGA1UEBhMCVVMx
GTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAe
BgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
```

```
A4GNADCBiQKBgQCHvRjf/0kStpJ248khtIaN8qkDN3tkw4VjvA9nvPl2anJO+eIB
UqPfQG09kZlwpWpmyO8bGB2RWqWxCwuB/dcnIob6w420k9WY5C0IIGtDRNauN3ku
vGXkw3HEnF0EjYr0pcyWUvByWY4KswZV42X7Y7XSS13hOIcL6NLA+H94/QIDAQAB
o4HfMIHcMAsGA1UdDwQEAwIHgDAdBgNVHQ4EFgQUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2
UTgwgZkGA1UdIwSBkTCBjoAUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2UTihYKReMFwxCzAJ
BgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdT
ZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IUakDaQ1Zq
y87Hy9ESXA1pFC116HkwEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADANBgkqhkiG9w0BAQsF
AAOBgQADIkn/MqaLGPuK5+prZZ5Ox4bBZLPtreO2C7r0pqU2kPM2lVPyYYydkvP0
lgSmmsErGu/oL9JNztDe2oCA+kNy17ehcsf8cw0uP861czNFKCeU8b7FgBbL+sIm
qi33rAq6owWGi/5uEcfCR+JP7W+oSYVir5r/yDmWzx+BVH5S/g==
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEEjCCAvqgAwIBAgIJAOrmqHuaUt0vMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNTEwMjkw
OTA2MTlaGA8yMTk1MDQwMzA5MDYxOVowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAjE7nVu+aHLtzp9FYV25Qs1mvJ1JXD7J0iQ1Gs/RirW9a5ZECCtc4ssnf
zQHq2JRVr0GRchvDrbm1HaP/avtFQR/Thvfltwu9AROVT22dUOTvERdkNzveoFCy
hf52Rqf0DMrLXG8ZmQPPXPDFAv+sVMWCDftcChxRYZ6mP9O+TpgYNT1krD5PdvJU
7HcXrkNHDYqbsg8A+Mu2hzl0QkvUET83Csg1ibeK54HP9w+FsD6F5W+6ZSHGJ88l
FI+qYKs7xsjJQYgXWfEt6bbckWs1kZIaIOyMzYdPF6ClYzEec/UhIe/uJyUUNfpT
VIsI5OltBbcPF4c7Y20jOIwwI2SgOQIDAQABo4HUMIHRMAsGA1UdDwQEAwIHgDAd
BgNVHQ4EFgQUF2DgPUZivKQR/Zl8mB/MxIkjZDUwgY4GA1UdIwSBhjCBg4AUF2Dg
PUZivKQR/Zl8mB/MxIkjZDWhYKReMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IJAOrmqHuaUt0vMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8C
AQAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAGm6+57W5brzJ3+T8/XsIdLTuiBSe5ALgSqI
qnO5usUKAeQsa+kZIJPyEri5i8LEodh46DAF1RlXTMYgXXxl0YggX88XPmPtok17
l4hib/D9/lu4IaFIyLzYNSzsETYWKWoGVe7ZFz60MTRTwY2u8YgJ5dec7gQgPSGj
avB0vTIgoW41G58sfw5b+wjXCsh0nROon79RcQFFhGnvup0MZ+JbljyhZUYFzCli
31jPZiKzqWa87xh2DbAyvj2KZrZtTe2LQ48Z4G8wWytJzxEeZdREe4NoETf+Mu5G
4CqoaPR05KWkdNUdGNwXewydb3+agdCgfTs+uAjeXKNdSpbhMYg=
-----END CERTIFICATE-----
```

Europa (Londres): eu-west-2

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7TCCAq0CCQCWukjZ5V4aZzAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0xMjAxMDUxMjU2MTJaFw0z
ODAxMDUxMjU2MTJaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9u
IFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNl
cnZpY2VzIExMQzCCAbcwggEsBgcqhkjOOAQBMIIBHwKBgQCjkvcS2bb1VQ4yt/5e
ih5OO6kK/n1Lzllr7D8ZwtQP8fOEpp5E2ng+D6Ud1Z1gYipr58Kj3nssSNpI6bX3
VyIQzK7wLclnd/YozqNNmgIyZecN7EglK9ITHJLP+x8FtUpt3QbyYXJdmVMegN6P
hviYt5JH/nYl4hh3Pa1HJdskgQIVALVJ3ER11+Ko4tP6nwvHwh6+ERYRAoGBAI1j
k+tkqMVHuAFcvAGKocTgsjJem6/5qomzJuKDmbJNu9Qxw3rAotXau8Qe+MBcJl/U
hhy1KHVpCGl9fueQ2s6IL0CaO/buycU1CiYQk40KNHCcHfNiZbdlx1E9rpUp7bnF
lRa2v1ntMX3caRVDdbtPEWmdxSCYsYFDk4mZrOLBA4GEAAKBgEbmeve5f8LIE/Gf
MNmP9CM5eovQOGx5ho8WqD+aTebs+k2tn92BBPqeZqpWRa5P/+jrdKml1qx4llHW
MXrs3IgIb6+hUIB+S8dz8/mmO0bpr76RoZVCXYab2CZedFut7qc3WUH9+EUAH5mw
vSeDCOUMYQR7R9LINYwouHIziqQYMAkGByqGSM44BAMDLwAwLAIUWXBlk40xTwSw
7HX32MxXYruse9ACFBNGmdX2ZBrVNGrN9N2f6ROk0k9K
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDITCCAoqgAwIBAgIUCgCV/DPxYNND/swDgEKGiC5I+EwwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAO
BgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExD
MB4XDTI0MDQyOTE2MjkxNFoXDTI5MDQyODE2MjkxNFowXDELMAkGA1UEBhMCVVMx
GTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAe
BgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4GNADCBiQKBgQCHvRjf/0kStpJ248khtIaN8qkDN3tkw4VjvA9nvPl2anJO+eIB
UqPfQG09kZlwpWpmyO8bGB2RWqWxCwuB/dcnIob6w420k9WY5C0IIGtDRNauN3ku
vGXkw3HEnF0EjYr0pcyWUvByWY4KswZV42X7Y7XSS13hOIcL6NLA+H94/QIDAQAB
o4HfMIHcMAsGA1UdDwQEAwIHgDAdBgNVHQ4EFgQUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2
UTgwgZkGA1UdIwSBkTCBjoAUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2UTihYKReMFwxCzAJ
BgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdT
ZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IUCgCV/DPx
YNND/swDgEKGiC5I+EwwEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADANBgkqhkiG9w0BAQsF
AAOBgQATPu/sOE2esNa4+XPEGKlEJSgqzyBSQLQc+VWo6FAJhGG9fp7D97jhHeLC
5vwfmtTAfnGBxadfAOT3ASkxnOZhXtnRna460LtnNHm7ArCVgXKJo7uBn6ViXtFh
uEEw4y6p9YaLQna+VC8Xtgw6WKq2JXuKzuhuNKSFaGGw9vRcHg==
```

```
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJANBx0E2bOCEPMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNjA4MTEx
NDU2NDJaGA8yMTk2MDExNTE0NTY0MlowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEArYS3mJLGaMrh2DmiPLbqr4Z+xWXTzBWCjOwpsuHE9H6dWUUyl2Bgnu+Z
d8QvW306Yleec45M4F2RA3J4hWHtShzsMlOJVRt+YulGeTf9OCPr26QmIFfs5nD4
fgsJQEry2MBSGA9Fxq3Cw6qkWcrOPsCR+bHOU0XykdKl0MnIbpBf0kTfciAupQEA
dEHnM2J1L2iI0NTLBgKxy5PXLH9weX20BFauNmHH9/J07OpwL20SN5f8TxcM9+pj
Lbk8h1V4KdIwVQpdWkbDL9BCGlYjyadQJxSxz1J343NzrnDM0M4h4HtVaKOS7bQo
Bqt2ruopLRCYgcuFHck/1348iAmbRQIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBG
wujwU1Otpi3iBgmhjMClgZyMMn0aQIxMigoFNqXMUNx1Mq/e/Tx+SNaOEAu0n2FF
aiYjvY0/hXOx75ewzZvM7/zJWIdLdsgewpUqOBH4DXFhbSk2TxggSPb0WRqTBxq5
Ed7F7+7GRIeBbRzdLqmISDnfqey8ufW0ks51XcQNomDIRG5s9XZ5KHviDCar8FgL
HngBCdFI04CMagM+pwTO9XN1Ivt+NzUj208ca3oP1IwEAd5KhIhPLcihBQA5/Lpi
h1s3170z1JQ1HZbDrH1pgp+8hSI0DwwDVb3IIH8kPR/J0Qn+hvOl2HOpaUg2Ly0E
pt1RCZe+W7/dF4zsbqwK
-----END CERTIFICATE-----
```

Europa (Milán): eu-south-1

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7TCCAqwCCQCMElHPdwG37jAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0xOTA0MjkyMDM1MjJaFw00
NTA0MjkyMDM1MjJaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9u
IFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNl
cnZpY2VzIExMQzCCAbYwggErBgcqhkjOOAQBMIIBHgKBgQDAkoL4YfdMI/MrQ0oL
NPfeEk94eiCQA5xNOnU7+2eVQtEqjFbDADFENh1p3sh9Q9OoheLFH8qpSfNDWn/0
ktCS909ApTY6Esx1ExjGSeQq/U+SC2JSuuTT4WFMKJ63a/czMtFkEPPnVIjJJJmT
HJSKSsVUgpdDIRvJXuyB0zdB+wIVALQ3OLaVGdlPMNfS1nD/Yyn+32wnAoGAPBQ3
7XHg5NLOS4326eFRUT+4ornQFjJjP6dp3pOBEzpImNmZTtkCNNUKE4Go9hv5T4lh
R0pODvWv0CBupMAZVBP9ObplXPCyEIZtuDqVa7ukPOUpQNgQhLLAqkigTyXVOSmt
ECBj9tu5WNP/x3iTZTHJ+g0rhIqpgh012UwJpKADgYQAAoGAV1OEQPYQUg5/M3xf
```

```
6vE7jKTxxyFWEyjKfJK7PZCzOIGrE/swgACy4PYQW+AwcUweSlK/Hx2OaZVUKzWo
wDUbeu65DcRdw2rSwCbBTU342sitFo/iGCV/Gjf+BaiAJtxniZze7J1ob8vOBeLv
uaMQmgOYeZ5e0fl04GtqPl+lhcQwCQYHKoZIzjgEAwMwADAtAhQdoeWLrkm0K49+
AeBK+j6m2h9SKQIVAIBNhS2a8cQVABDCQXVXrc0tOmO8
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICNjCCAZ+gAwIBAgIJAOZ3GEIaDcugMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xOTEwMjQx
NTE5MDlaGA8yMTk5MDMyOTE1MTkwOVowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKB
gQCjiPgW3vsXRj4JoA16WQDyoPc/eh3QBARaApJEc4nPIGoUolpAXcjFhWplo2O+
ivgfCsc4AU9OpYdAPha3spLey/bhHPRi1JZHRNqScKP0hzsCNmKhfnZTIEQCFvsp
DRp4zr91/WS06/flJFBYJ6JHhp0KwM81XQG59lV6kkoW7QIDAQABMA0GCSqGSIb3
DQEBCwUAA4GBAGLLrY3P+HH6C57dYgtJkuGZGT2+rMkk2n81/abzTJvsqRqGRrWv
XRKRXlKdM/dfiuYGokDGxiC0Mg6TYy6wvsR2qRhtXW1OtZkiHWcQCnOttz+8vpew
wx8JGMvowtuKB1iMsbwyRqZkFYLcvH+Opfb/Aayi20/ChQLdI6M2R5VU
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJAO/+DgYF78KwMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xOTA0Mjky
MDM1MjJaGA8yMTk4MTAwMjIwMzUyMlowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAv1ZLV+Z/P6INq+R1qLkzETBg7sFGKPiwHekbpuB6lrRxKHhj8V9vaReM
lnv1Ur5LAPpMPYDsuJ4WoUbPYAqVqyMAo7ikJHCCM1cXgZJefgN6z9bpS+uA3YVh
V/0ipHh/X2hc2S9wvxKWiSHu6Aq9GVpqL035tJQD+NJuqFd+nXrtcw4yGtmvA6wl
5Bjn8WdsP3xOTKjrByYY1BhXpP/f1ohU9jE9dstsRXLa+XTgTPWcWdCS2oRTWPGR
c5Aeh47nnDsyQfP9gLxHeYeQItV/BD9kU/2Hn6mnRg/B9/TYH8qzlRTzLapXp4/5
iNwusrTNexGl8BgvAPrfhjDpdgYuTwIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQB7
5ya11K/hKgvaRTvZwVV8GlVZt0CGPtNvOi4AR/UN6TMm51BzUB5nurB4z0R2MoYO
Uts9sLGvSFALJ4otoB77hyNpH3drttU1CVVwal/yK/RQLSon/IoUkaGEbqalu+mH
nYad5IG4tEbmepX456XXcO58MKmnczNbPyw3FRzUZQtI/sf94qBwJ1Xo6XbzPKMy
xjL57LHIZCssD+XPifXay69OFlsCIgLim11HgPkRIHEOXLSf3dsW9r+4CjoZqB/Z
jj/P4TLCxbYCLkvglwaMjgEWF40Img0fhx7yT2X92MiSrs3oncv/IqfdVTiN8OXq
```

```
jgnq1bf+EZEZKvb6UCQV
-----END CERTIFICATE-----
```

Europa (París): eu-west-3

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7TCCAq0CCQCWukjZ5V4aZzAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0xMjAxMDUxMjU2MTJaFw0z
ODAxMDUxMjU2MTJaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9u
IFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNl
cnZpY2VzIExMQzCCAbcwggEsBgcqhkjOOAQBMIIBHwKBgQCjkvcS2bb1VQ4yt/5e
ih5OO6kK/n1Lzllr7D8ZwtQP8fOEpp5E2ng+D6Ud1Z1gYipr58Kj3nssSNpI6bX3
VyIQzK7wLclnd/YozqNNmgIyZecN7EglK9ITHJLP+x8FtUpt3QbyYXJdmVMegN6P
hviYt5JH/nYl4hh3Pa1HJdskgQIVALVJ3ER11+Ko4tP6nwvHwh6+ERYRAoGBAI1j
k+tkqMVHuAFcvAGKocTgsjJem6/5qomzJuKDmbJNu9Qxw3rAotXau8Qe+MBcJl/U
hhy1KHVpCGl9fueQ2s6IL0CaO/buycU1CiYQk40KNHCcHfNiZbdlx1E9rpUp7bnF
lRa2v1ntMX3caRVDdbtPEWmdxSCYsYFDk4mZrOLBA4GEAAKBgEbmeve5f8LIE/Gf
MNmP9CM5eovQOGx5ho8WqD+aTebs+k2tn92BBPqeZqpWRa5P/+jrdKml1qx4llHW
MXrs3IgIb6+hUIB+S8dz8/mmO0bpr76RoZVCXYab2CZedFut7qc3WUH9+EUAH5mw
vSeDCOUMYQR7R9LINYwouHIziqQYMAkGByqGSM44BAMDLwAwLAIUWXBlk40xTwSw
7HX32MxXYruse9ACFBNGmdX2ZBrVNGrN9N2f6ROk0k9K
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDITCCAoqgAwIBAgIUaC9fX57UDr6u1vBvsCsECKBZQyIwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAO
BgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExD
MB4XDTI0MDQyOTE2MzczOFoXDTI5MDQyODE2MzczOFowXDELMAkGA1UEBhMCVVMx
GTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAe
BgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4GNADCBiQKBgQCHvRjf/0kStpJ248khtIaN8qkDN3tkw4VjvA9nvPl2anJO+eIB
UqPfQG09kZlwpWpmyO8bGB2RWqWxCwuB/dcnIob6w420k9WY5C0IIGtDRNauN3ku
vGXkw3HEnF0EjYr0pcyWUvByWY4KswZV42X7Y7XSS13hOIcL6NLA+H94/QIDAQAB
o4HfMIHcMAsGA1UdDwQEAwIHgDAdBgNVHQ4EFgQUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2
UTgwgZkGA1UdIwSBkTCBjoAUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2UTihYKReMFwxCzAJ
BgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdT
ZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IUaC9fX57U
```

```
Dr6u1vBvsCsECKBZQyIwEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADANBgkqhkiG9w0BAQsF
AAOBgQCARv1bQEDaMEzYI0nPlu8GHcMXgmgA94HyrXhMMcaIlQwocGBs6VILGVhM
TXP2r3JFaPEpmXSQNQHvGA13clKwAZbni8wtzv6qXb4L4muF34iQRHF0nYrEDoK7
mMPR8+oXKKuPO/mv/XKo6XAV5DDERdSYHX5kkA2R9wtvyZjPnQ==
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJALWSfgHuT/ARMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNzA1MzEx
MTE4MTZaGA8yMTk2MTEwMzExMTgxNlowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAy5V7KDqnEvF3DrSProFcgu/oL+QYD62b1U+Naq8aPuljJe127Sm9WnWA
EBdOSASkOaQ9fzjCPoG5SGgWKxYoZjsevHpmzjVv9+Ci+F57bSuMbjgUbvbRIFUB
bxQojVoXQPHgK5v433ODxkQ4sjRyUbf4YV1AFdfU7zabC698YgPVOExGhXPlTvco
8mlc631ubw2g52j0lzaozUkHPSbknTomhQIvO6kUfX0e0TDMH4jLDG2ZIrUB1L4r
OWKG4KetduFrRZyDHF6ILZu+s6ywiMicUd+2UllDFC6oas+a8D11hmO/rpWU/ieV
jj4rWAFrsebpn+Nhgy96iiVUGS2LuQIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQDE
iYv6FQ6knXCg+svlcaQG9q59xUC5z8HvJZ1+SxzPKKC4PKQdKvIIfE8GxVXqlZG1
cl5WKTFDMapnzb9RV/DTaVzWx3cMYT77vm1Hl1XGjhx611CGcENH1egI3lOTILsa
+KfopuJEQQ9TDMAIkGjhA+KieU/U5Ctv9fdej6d0GC6OEuwKkTNzPWue6UMq8d4H
2xqJboWsE1t4nybEosvZfQJcZ8jyIYcYBnsG13vCLM+ixjuU5MVVQNMY/gBJzqJB
V+U0QiGiuT5cYgY/QihxdHt99zwGaE0ZBC7213NKrlNuLSrqhDI2NLu8NsExqOFy
OmY0v/xVmQUQl26jJXaM
-----END CERTIFICATE-----
```

Europa (España): eu-south-2

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC8DCCAq
+gAwIBAgIGAXjwLk46MAkGByqGSM44BAMwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgMEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxED
U4EddRIpUt9KnC7s5Of2EbdSPO9EAMMeP4C2USZpRV1AIlH7WT2NWPq/
xfW6MPbLm1Vs14E7gB00b/JmYLdrmVClpJ+f6AR7ECLCT7up1/63xhv4O1fnxqimFQ8E
+4P208UewwI1VBNaFpEy9nXzrith1yrv8iIDGZ3RSAHHAhUAl2BQjxUjC8yykrmCouuEC/
BYHPUCgYEA9+GghdabPd7LvKtcNrhXuXmUr7v6OuqC+VdMCz0HgmdRWVeOutRZT
+ZxBxCBgLRJFnEj6EwoFhO3zwkyjMim4TwWeotUfI0o4KOuHiuzpnWRbqN/C/ohNWLx
+2J6ASQ7zKTxvqhRkImog9/hWuWfBpKLZl6Ae1UlZAFMO/7PSSoDgYQAAoGAGG2m8EKmaf5qQqj3Z
```

```
+rzSaTaXE3B/R/4A2VuGqRYR7MljPtwdmU6/3CPjCACcZmTIcOAKbFiDHqadQgBZXfzGpzw8Zo
+eYmmk5fXycgnj57PYH1dIWU6I7mCbAah5MZMcmHaTmIsomGrhcnWB8d8qOU7oZ0UWK4lbiAQs1MihoUwCQYHKoZIzjg
WmbaU7YM5GwCFCvIJOesO5hZ8PHC52dAR8WWC6oe
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDITCCAoqgAwIBAgIUbtiu7xW+c3P65VHqW/gxSFWHT8kwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAO
BgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExD
MB4XDTI2MDYwOTA4NDMzMVoXDTMxMDYwODA4NDMzMVowXDELMAkGA1UEBhMCVVMx
GTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAe
BgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4GNADCBiQKBgQDB/VvR1+45Aey5zn3vPk6xBm5o9grSDL6D2iAuprQnfVXn8CIb
SDbWFhA3fi5ippjKkh3sl8VyCvCOUXKdOaNrYBrPRkrdHdBuL2Tc84RO+3m/rxIU
Z2IK1fDlC6sWAjddf6sBrV2w2a78H0H8EwuwiSgttURBjwJ7KPPJCqaqrQIDAQAB
o4HfMIHcMAsGA1UdDwQEAwIHgDAdBgNVHQ4EFgQUcZuHrkKFfuCOW/tfRxCPB7Ro
XQQwgZkGA1UdIwSBkTCBjoAUcZuHrkKFfuCOW/tfRxCPB7RoXQShYKReMFwxCzAJ
BgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdT
ZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IUbtiu7xW+
c3P65VHqW/gxSFWHT8kwEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADANBgkqhkiG9w0BAQsF
AAOBgQANhLKjQrxeWPzqlTkLK8b44iyITsV0E+o8+gJN6tKmC0Cgapp1+rCcYDzt
4R3uglYdoRDRrEPJVLjS8XcX5cefteIJRKJGm06d+fTvgzVY11IXo77tnzJF356m
Nwunpudg2r1diQCWQKKftqbdTsQxPGPVTVOFv+tXyW1s1TYj9Q==
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEEjCCAvqgAwIBAgIJALWSmO6DvSpQMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0yMjA3MTgx
MzU4NDNaGA8yMjAxMTIyMjEzNTg0M1owXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAuAAhuSpsHC00/fD2zNlBDpNLRndi9qbHsNeuz3WqN7Samj2aSrM2hS+i
hUxx0BspZj0tZCOsbpPZ+i74NOEQtFeqQoEGvKhB1nJiF4y5I81HDhs5qHvoIivm
7rbbik3zgm1PqS/DmDjVQaXPcD31Rd9ILwBmWEwJqHigyNVlxYtCzTQcrlBrvNZM
dnNgCDAdX/HBEFxx9O12xeu0bSt0s+PJWZ1RTbYrNe7LIH6ntUqHxP/ziQ5trXEZ
uqy7aWk1L8uK4jmyNph0lbaqBa3Y6pYmU1nC27UE4i3fnPB0LSiAr+SrwVvX1g4z
ilo8kr+tbIF+JmcgYLBvO8Jwp+EUqQIDAQABo4HUMIHRMAsGA1UdDwQEAwIHgDAd
BgNVHQ4EFgQUwvGzKJL9A5LReJ4Fxo5K6I20xcowgY4GA1UdIwSBhjCBg4AUwvGz
```

```
KJL9A5LReJ4Fxo5K6I20xcqhYKReMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IJALWSmO6DvSpQMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8C
AQAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAJAZd31jyoTGLawAD2+v/vQsaB9vZIx5EImi
G8YGkd61uFWeNhAmtrwyE/i6FDSIphDrMHBkvw/D3BsqK+Ev/JOK/VYuaYDx/8fp
H4cwp9jC57CXzdIDREWNf6M9PsHFg2WA9XNNtClOZL5WJiJwel8eDSg+sqJUxE0l
MW+QChq/20F6niyaRK4bXrZq14as7h+F9u3A9xHEOVP7Zk9C2ehrBXzCMLSDt3GV
fEuMea2RxMhozwz34Hkdb6j18qoCfygubulovRNQjKw/cEmgPR16KfZPP5caILVt
9qkYPvePmbiVswZDee73cDymJYxLqILpOZwyXvUH8StiH42FHZQ=
-----END CERTIFICATE-----
```

Europa (Estocolmo): eu-north-1

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7TCCAq0CCQCWukjZ5V4aZzAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0xMjAxMDUxMjU2MTJaFw0z
ODAxMDUxMjU2MTJaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9u
IFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNl
cnZpY2VzIExMQzCCAbcwggEsBgcqhkjOOAQBMIIBHwKBgQCjkvcS2bb1VQ4yt/5e
ih5OO6kK/n1Lzllr7D8ZwtQP8fOEpp5E2ng+D6Ud1Z1gYipr58Kj3nssSNpI6bX3
VyIQzK7wLclnd/YozqNNmgIyZecN7EglK9ITHJLP+x8FtUpt3QbyYXJdmVMegN6P
hviYt5JH/nYl4hh3Pa1HJdskgQIVALVJ3ER11+Ko4tP6nwvHwh6+ERYRAoGBAI1j
k+tkqMVHuAFcvAGKocTgsjJem6/5qomzJuKDmbJNu9Qxw3rAotXau8Qe+MBcJl/U
hhy1KHVpCGl9fueQ2s6IL0CaO/buycU1CiYQk40KNHCcHfNiZbdlx1E9rpUp7bnF
lRa2v1ntMX3caRVDdbtPEWmdxSCYsYFDk4mZrOLBA4GEAAKBgEbmeve5f8LIE/Gf
MNmP9CM5eovQOGx5ho8WqD+aTebs+k2tn92BBPqeZqpWRa5P/+jrdKml1qx4llHW
MXrs3IgIb6+hUIB+S8dz8/mmO0bpr76RoZVCXYab2CZedFut7qc3WUH9+EUAH5mw
vSeDCOUMYQR7R9LINYwouHIziqQYMAkGByqGSM44BAMDLwAwLAIUWXBlk40xTwSw
7HX32MxXYruse9ACFBNGmdX2ZBrVNGrN9N2f6ROk0k9K
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDITCCAoqgAwIBAgIUN1c9U6U/xiVDFgJcYKZB4NkH1QEwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAO
BgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExD
MB4XDTI0MDQyOTE2MDYwM1oXDTI5MDQyODE2MDYwM1owXDELMAkGA1UEBhMCVVMx
GTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAe
```

```
BgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4GNADCBiQKBgQCHvRjf/0kStpJ248khtIaN8qkDN3tkw4VjvA9nvPl2anJO+eIB
UqPfQG09kZlwpWpmyO8bGB2RWqWxCwuB/dcnIob6w420k9WY5C0IIGtDRNauN3ku
vGXkw3HEnF0EjYr0pcyWUvByWY4KswZV42X7Y7XSS13hOIcL6NLA+H94/QIDAQAB
o4HfMIHcMAsGA1UdDwQEAwIHgDAdBgNVHQ4EFgQUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2
UTgwgZkGA1UdIwSBkTCBjoAUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2UTihYKReMFwxCzAJ
BgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdT
ZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IUN1c9U6U/
xiVDFgJcYKZB4NkH1QEwEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADANBgkqhkiG9w0BAQsF
AAOBgQBTIQdoFSDRHkpqNPUbZ9WXR2O5v/9bpmHojMYZb3Hw46wsaRso7STiGGX/
tRqjIkPUIXsdhZ3+7S/RmhFznmZc8e0bjU4n5vi9CJtQSt+1u4E17+V2bF+D3h/7
wcfE0l3414Q8JaTDtfEf/aF3F0uyBvr4MDMd7mFvAMmDmBPSlA==
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJALc/uRxg++EnMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xODA0MTAx
NDAwMTFaGA8yMTk3MDkxMzE0MDAxMVowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAzwCGJEJIxqtr2PD2a1mA6LhRzKhTBa1AZsg3eYfpETXIVlrpojMfvVoN
qHvGshWLgrGTT6os/3gsaADheSaJKavxwX3X6tJA8fvEGqr3a1C1MffH9hBWbQqC
LbfUTAbkwis4GdTUwOwPjT1Cm3u9R/VzilCNwkj7iQ65AFAI8Enmsw3UGldEsop4
yChKB3KW3WI0FTh0+gD0YtjrqqYJxpGOYBpJp5vwdd3fZ4t1vidmDMs7liv4f9Bx
p0oSmUobU4GUlFhBchK1DukICVQdnOVzdMonYm7s+HtpFbVHR8yf6QoixBKGdSal
mBf7+y0ixjCn0pnC0VLVooGo4mi17QIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQDG
4ONZiixgk2sjJctwbyD5WKLTH6+mxYcDw+3y/F0fWz561YORhP2FNnPOmEkf0Sl/
Jqk4svzJbCbQeMzRoyaya/46d7UioXMHRZam5IaGBhOdQbi97R4VsQjwQj0RmQsq
yDueDyuKTwWLK9KnvI+ZA6e6bRkdNGflK4N8GGKQ+fBhPwVELkbT9f16OJkezeeN
S+F/gDADGJgmPXfjogICb4Kvshq0H5Lm/xZlDULF2g/cYhyNY6EOI/eS5m1I7R8p
D/m6WoyZdpInxJfxW616OMkxQMRVsruLTNGtby3u1g6ScjmpFtvAMhYejBSdzKG4
FEyxIdEjoeO1jhTsck3R
-----END CERTIFICATE-----
```

Europa (Zúrich): eu-central-2

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
```

```
MIIC7zCCAq
+gAwIBAgIGAXjXiKJnMAkGByqGSM44BAMwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgMEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxED
U4EddRIpUt9KnC7s5Of2EbdSPO9EAMMeP4C2USZpRV1AIlH7WT2NWPq/
xfW6MPbLm1Vs14E7gB00b/JmYLdrmVClpJ+f6AR7ECLCT7up1/63xhv4O1fnxqimFQ8E
+4P208UewwI1VBNaFpEy9nXzrith1yrv8iIDGZ3RSAHHAhUAl2BQjxUjC8yykrmCouuEC/
BYHPUCgYEA9+GghdabPd7LvKtcNrhXuXmUr7v6OuqC+VdMCz0HgmdRWVeOutRZT
+ZxBxCBgLRJFnEj6EwoFhO3zwkyjMim4TwWeotUfI0o4KOuHiuzpnWRbqN/C/ohNWLx
+2J6ASQ7zKTxvqhRkImog9/hWuWfBpKLZl6Ae1UlZAFMO/7PSSoDgYQAAoGAYNjaCNg/
cfgQOl1BUj5ClUulqwZ9Q+SfDzPZh9D2C0VbiRANiZoxrV8RdgmzzC5T7VcriVwjwvta2Ch//
b+sZ86E5h0XWWr+BeEjD9cu3eDj12XB5sWEbNHNx49p5Tmtu5r2LDtlL8X/
Rpfalu2Z2OJgjFJWGf7hRwxe456n
+lowCQYHKoZIzjgEAwMvADAsAhRChsLcj4U5CVb2cp5M0RE1XbXmhAIUeGSnH+aiUQIWmPEFja+itWDufIk=
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDCzCCAnSgAwIBAgIJAK+7ZflHYRFQMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0yNjA1MjYx
MDU0MDBaFw0zMTA1MjUxMDU0MDBaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEA
tpnRnabOUc9o82HBjbIBE0xlLYSUa1akp1FiV05VWiG5BjyyjujQ+wH1ihadrIES
fLy7I6AVUeXBElSu3LitcCLY7ycov6KSmQFLrCcdoaYFN6VB4ZafQE4f1XlQ+fNo
03fSGPvLeTA2umd3xpYgchIl89CxB3YvDAWnC0RLtU8CAwEAAaOB1DCB0TALBgNV
HQ8EBAMCB4AwHQYDVR0OBBYEFDFYNKA6vm8m8PtCqgIoU4I3+EpSMIGOBgNVHSME
gYYwgYOAFDFYNKA6vm8m8PtCqgIoU4I3+EpSoWCkXjBcMQswCQYDVQQGEwJVUzEZ
MBcGA1UECBMQV2FzaGluZ3RvbiBTdGF0ZTEQMA4GA1UEBxMHU2VhdHRsZTEgMB4G
A1UEChMXQW1hem9uIFdlYiBTZXJ2aWNlcyBMTEOCCQCvu2X5R2ERUDASBgNVHRMB
Af8ECDAGAQH/AgEAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4GBADsVuZ+wv4qEfSnGx+MH8s7p
oBWc/w6DTMCltWl7+q6a7C7uTIymgfsbug31ClwB7O3dhy26Ae9gNzXfpRnWN7iK
chhz057HHESzeogH1rTHD2RkJE5z6KCC0F8JgEg+JQSSCuTFKzUuBkW4S8WMQ3Tj
kCniK/KM2bEKllCqvINx
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEEjCCAvqgAwIBAgIJALvT012pxTxNMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0yMjA3MTgx
NTEyMDdaGA8yMjAxMTIyMjE1MTIwN1owXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
```

```
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAyn+Lsnq1ykrfYlZkk6aAAYNReNd9Iw8AUwCBkgOr2eBiBBepYxHwU85N
++moQ+j0EV2VaahBeTLShGZZS1HsyK8+cYT2QzpghIoamcYhrPXyIxlWiRQlaqSg
OFiE9bsqL3rCF5Vz+tOiTe5W/7ojfOFls6++g7ZpobwJlpMbuJepqyeHMPyjvO5A
age81lJewc4bxo2ntaW0HCqNksqfYB78j6X6kn3PFpX7FaYAwZA+Xx6C7UCY7rNi
UdQzfAo8htfJi4chz7frpUdQ9kl3IOQrsLshBB5fFUjl09NiFipCGBwi+8ZMeSn1
5qwBI01BWXPfG7WX6Owyjhmh6JtE1wIDAQABo4HUMIHRMAsGA1UdDwQEAwIHgDAd
BgNVHQ4EFgQU8HN4vvJrsZgPQeksMBgJb9xR1yYwgY4GA1UdIwSBhjCBg4AU8HN4
vvJrsZgPQeksMBgJb9xR1yahYKReMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IJALvT012pxTxNMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8C
AQAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAGlHYDtcHpfBvdHx9HeQE8HgNugJUPdEqxun
t9U33p8VFrs+uLPtrOd9HDJEGvvs5h84EUie/oGJxRt7V1Vlid1PvHf6cRmpjgqY
YdggAVkZtY/PnFVmzf2bMVlSQPrqCl7U0zaw2Kvnj4zgX0rZyCetgrRZSUSxotyp
978Wy9ccXwVSeYG/YAr5rJpS6ZH7eRQvUY0IzwFNeaOPgOTEVpcjWlV6+MQEvsEx
W85q+s6AVr49eppEx8SLJsl0C23yB+L+t32tAveQImRWtJMpzZ5cxh/sYgDVeoC0
85H1NK/7H9fAzT1cPu1oHSnB0xYzzHGOAmXmusMfwUk8fL1RQkE=
-----END CERTIFICATE-----
```

Israel (Tel Aviv): il-central-1

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7zCCAq+gAwIBAgIGAX0QPi
+9MAkGByqGSM44BAMwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgMEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcMB1NlYX
U4EddRIpUt9KnC7s5Of2EbdSPO9EAMMeP4C2USZpRV1AIlH7WT2NWPq/
xfW6MPbLm1Vs14E7gB00b/JmYLdrmVClpJ+f6AR7ECLCT7up1/63xhv4O1fnxqimFQ8E
+4P208UewwI1VBNaFpEy9nXzrith1yrv8iIDGZ3RSAHHAhUAl2BQjxUjC8yykrmCouuEC/
BYHPUCgYEA9+GghdabPd7LvKtcNrhXuXmUr7v6OuqC+VdMCz0HgmdRWVeOutRZT
+ZxBxCBgLRJFnEj6EwoFhO3zwkyjMim4TwWeotUfI0o4KOuHiuzpnWRbqN/C/ohNWLx
+2J6ASQ7zKTxvqhRkImog9/
hWuWfBpKLZl6Ae1UlZAFMO/7PSSoDgYQAAoGAbazCL5XXyPmcw3+oMYQUF5/9YogW6D0FZbYuyPgjOoUwWdl6fjlzWca
pq+l1ezuK2DFOzNTEyPEwwCQYHKoZIzjgEAwMvADAsAhRt1jkpXsvrS
+xTo2M9h2s2uLAhEQIUOZ2FcnTSrshF2EIdixZZwtNv66Q=
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDITCCAoqgAwIBAgIUPgjnsnqT7OaGnZgGF7/43ihPh+0wDQYJKoZIhvcNAQEL
```

```
BQAwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAO
BgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExD
MB4XDTI2MDYxMjA5MjQyOVoXDTMxMDYxMTA5MjQyOVowXDELMAkGA1UEBhMCVVMx
GTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAe
BgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4GNADCBiQKBgQDrc24u3AgFxnoPgzxR6yFXOamcPuxYXhYKWmapb+S8vOy5hpLo
Re4RkOrY0cM3bN07GdEMlin5mU0y1t8y3ct4YewvmkgT42kTyMM+t1K4S0xsqjXx
xS716uGYh7eWtkxrCihj8AbXN/6pa095h+7TZyl2n83keiNUzM2KoqQVMwIDAQAB
o4HfMIHcMAsGA1UdDwQEAwIHgDAdBgNVHQ4EFgQU+dSlCYS89nZaff8nPOdiQJje
2PkwgZkGA1UdIwSBkTCBjoAU+dSlCYS89nZaff8nPOdiQJje2PmhYKReMFwxCzAJ
BgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdT
ZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IUPgjnsnqT
7OaGnZgGF7/43ihPh+0wEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADANBgkqhkiG9w0BAQsF
AAOBgQDOq6yTQkIXzAZffpLDBss1R8VZzRoLvRzsFa1xpOcRnPqIm0untEHsOGX/
q34FiGQBOVY6btNaZb7aQXDlZGX+sGvst6BYC2u6H6Zpyo0qy0mz6AGA3eVEonJ2
lKpvAwBkrGajRC8JW0Gx31UZDmAcn3gjQi5zMWFead9mJJJA3g==
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEEjCCAvqgAwIBAgIJAOVp1h2I9wW7MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0yMjA3MTUx
MjQ0MTJaGA8yMjAxMTIxOTEyNDQxMlowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEA13PkyWvl61iV/SYfO1UFO76UpDfPm2SF/Rz/o33cm699X++EYPxTnoEc
vmWeS0I7eDXc4OCUiToG0sEx0klE0CX1Z1tK6qJ+zgWQLZ9SZEC9H0NsSA6LhrHu
Nq0dzeK3LjhdfcX46/4GqdiptpdTuM4m/hOQ5yx4JMQ/n1sdpv4M5VLRWwWW9Lem
ufb79Id7O9SispxgRsz1KXIjp7N9S4BY7itSXz97uSyzTqEjWZ6mDUhTu3t21GKC
6flALGTTrG2yghEhz53rkvLsvwzjPSSlT6LIf0mrRPzHaf+EdaKoasElE1SHh+ZH
9mI81HywpE+HZ+W+5hBCvjYp90Y1fwIDAQABo4HUMIHRMAsGA1UdDwQEAwIHgDAd
BgNVHQ4EFgQU58tN2JO+yEGq5JbIXxGi4vRVPyIwgY4GA1UdIwSBhjCBg4AU58tN
2JO+yEGq5JbIXxGi4vRVPyKhYKReMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IJAOVp1h2I9wW7MBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8C
AQAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBANBN0e1EqNy4+IU2yQzMJ+Wy5ZIOtTP6GSBR
7muVY1bDeAwtNTEOpwgrZVlC7/xq5Q0LC1y0Z70hHXEf8au7qStaAoUtxzvhTAZI
NC0lwoFU56UFw4N0vZII17iqEfoqRC4PpI3OxqEJHFy0VLlvAzJoKB4QLLqDAYVA
LXCiOLoVT+y9tRYsxw5MyO0Bi6fxQIIADl2bE9xkunTN1Jkkwqo3LxNy/ryz4QWR
8K7jHUItifv4h/hxBKpHEquN8CkdvM9oeGl7I8PFrSFEpGr1euDXY0euZzzYiDBV
m6GpTJgzpVsEuIX52dPcPemwQncoIfZyhWDW85MJUnby2WTEcFo=
```

```
-----END CERTIFICATE-----
```

México (centro): mx-central-1

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7zCCAq8CCQD4QwfTExrgxTAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0yNDExMTQwOTQ4MjRaGA8y
MDUwMTExNTA5NDgyNFowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0
b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIg
U2VydmljZXMgTExDMIIBtzCCASwGByqGSM44BAEwggEfAoGBAK+pJEOtD2RFlCbf
oAzONffZa42FB8G6OA/30DT81xWvB2Hnmgw7LfiELYqgfuck3YSDffNDcmiFTJuX
AU9u0NtbbxcOytcdUq4HInpHiB85I6WWWKYB66aGbvYowUPpqBZkASb1i/pYAh5W
nNYvx408008tTzqpMfZDchJHzWqBAhUA0ogoJzTw2/4pKhz9aqTsRCzRVPsCgYEA
qklRUcuU0du/bT/M6kWxYvrTGhO9KXQe+7RtbaIq4dWRsCBnO4smDY/GmI9H8ew1
LRJ9AcLGmxDm795CvVZkHNcht7PDAREagWmz2YvhLA+ev6U0RpfdlBXCck2p1CxQ
LMtoFO7DThksHIQBtnlQdHDvguKEZQz/Iobhne6Kb3wDgYQAAoGAQSTlOqFq6RtR
Jvp406XhGl+eO9SQUpevpzG3Dzbdy6EQ8PBJDOHHJvxbebvpnQssh0CnQfTkSw26
jwPy9V5zRC0ZezwnRTyGSJwiErUKDGeVekEAoNJL1USy8jKkgBajlskZrR+0JHDN
Jv3UwYIPplc4ZS2f2E7btrtlaWt/P70wCQYHKoZIzjgEAwMvADAsAhRXljPWKWYf
61DkDVdgPPHsS2/LuwIUejcGV9WuS3uPvJ6lmn4opxUGBZw=
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICPzCCAaigAwIBAgIUCmzpTTMBQYItpMC2VDYsZfIAS7IwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgMEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAO
BgNVBAcMB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoMF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExD
MB4XDTI0MDQwMjEyNTAzNloXDTI5MDQwMTEyNTAzNlowXDELMAkGA1UEBhMCVVMx
GTAXBgNVBAgMEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcMB1NlYXR0bGUxIDAe
BgNVBAoMF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4GNADCBiQKBgQDfvOnCzm1iN58Nm7k6ehoy6v0lnnFI617D6CY3bfuq01RCdEQL
96+pYawJieTH8JAQKj02CAa3AeaqdXTE/pDhI/YKLreeMb4K68WMn24Wjjs6oxjB
bAmsKXtt9ihKHGBFNUhgFrNFYyA2i7ieJviwpHjQ/XgXiG2u1/t/4VydUwIDAQAB
MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4GBAL5+vvj4lhaE+J5tuCqV3XJzDd97lsD4le2O2uGw
P0sGdUcRAdxzU3Bwq/hhtzNWnfwo0aCEQKmLM7xyd3nUa0VvKXLq+DDuayipWINr
OATnNxFRe99d38qHTR1dgkjZdKbbtnl6O4fgM57tVEuQJd/N4IL19jaRcJ5Ip+9t
3y5t
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJALxuE00HoJomMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0yNDEwMzEx
MTE0MzNaGA8yMjA0MDQwNjExMTQzM1owXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEA13xWucALo8M/TXbZJgHrqFqFON91dSLPE/eLbmeIJbP1pb9ICd33qKAx
HlKSrXI9b9YS3U1Pl0bF3ZgfeE/x4Y0KDDZwzpf07H8IgRittULJoNLYVKCJXWPq
Ky1qvDJX3653dUbUu9eAdVCTRgk7eKpPBLAmW27+pgAGzEYrVV3u2AvqNTonvfTU
sPgEVnAL1J490pNM85KtFynxFTWGigHkd3BHidxmLrTH4I4eRxNZ9q/3gsDW+zKt
jQlpM7JzZa2OqxsF5YQDh1fF52Emqsr+ufLeGqDLOgT1QWcqpz57AX8GqZpgZULo
itCRNXbQDzZY9FxIgpiFJv3y/qYYDQIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQCt
MTeH4EgqjJEjb1qm5tzXYurLprVrEVQ+PhGXJFJd3xAZyeaDVYy7kio08E2xhmHd
HtkBDty2KnOHsTQmeAJCci7d4tYXZ/1qe341wwm9OoFcO8jhIndx6FXJCgQUY4dL
AAr9HQJFWG5dMZgbi1Zuhxdio3sSoOBjL2p7QIsGNkITvCDIs/H0/szpJnyyyIqu
wmUhSel5hdy5MwOsyUKVGnAdaS5Vd9oL4kLszS9nBZ7ny6BC9odIkFAdGqQ5vM4z
vcbfOq14hjatQmJgJhksN/0Dpl78Gheq0pIhP8LTkAOEG2832nQLzCa3oxSk8otG
GJXkzzyQjse+13r8+yNJ
-----END CERTIFICATE-----
```

Medio Oriente (Baréin): me-south-1

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7jCCAq4CCQCVWIgSmP8RhTAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0xOTAyMDUxMzA2MjFaFw00
NTAyMDUxMzA2MjFaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9u
IFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNl
cnZpY2VzIExMQzCCAbgwggEsBgcqhkjOOAQBMIIBHwKBgQDcwojQfgWdV1QliO0B
8n6cLZ38VE7ZmrjZ9OQV//Gst6S1h7euhC23YppKXi1zovefSDwFU54zi3/oJ++q
PHlP1WGL8IZ34BUgRTtG4TVolvp0smjkMvyRu5hIdKtzjV93Ccx15gVgyk+o1IEG
fZ2Kbw/Dd8JfoPS7KaSCmJKxXQIVAIZbIaDFRGa2qcMkW2HWASyNDl7bAoGBANtz
IdhfMq+l2I5iofY2oj3HI21Kj3LtZrWEg3W+/4rVhL3lTm0Nne1rl9yGujrjQwy5
Zp9V4A/w9w2O10Lx4K6hj34Eefy/aQnZwNdNhv/FQP7Az0fju+Yl6L13OOHQrL0z
Q+9cF7zEosekEnBQx3v6psNknKgD3Shgx+GO/LpCA4GFAAKBgQCVS7m77nuNAlZ8
wvUqcooxXMPkxJFl54NxAsAul9KP9KN4svm0O3Zrb7t2FOtXRM8zU3TqMpryq1o5
mpMPsZDg6RXo9BF7Hn0DoZ6PJTamkFA6md+NyTJWJKvXC7iJ8fGDBJqTciUHuCKr
```

```
12AztQ8bFWsrTgTzPE3p6U5ckcgV1TAJBgcqhkjOOAQDAy8AMCwCFB2NZGWm5EDl
86ayV3c1PEDukgQIAhQow38rQkN/VwHVeSW9DqEshXHjuQ==
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDPDCCAqWgAwIBAgIJAMl6uIV/zqJFMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMHIxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRMwEQYDVQQIDApXYXNoaW5ndG9uMRAwDgYDVQQHDAdTZWF0dGxlMSAw
HgYDVQQKDBdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzEaMBgGA1UEAwwRZWMyLmFt
YXpvbmF3cy5jb20wIBcNMTkwNDI2MTQzMjQ3WhgPMjE5ODA5MjkxNDMyNDdaMHIx
CzAJBgNVBAYTAlVTMRMwEQYDVQQIDApXYXNoaW5ndG9uMRAwDgYDVQQHDAdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKDBdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzEaMBgGA1UEAwwR
ZWMyLmFtYXpvbmF3cy5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBALVN
CDTZEnIeoX1SEYqq6k1BV0ZlpY5y3KnoOreCAE589TwS4MX5+8Fzd6AmACmugeBP
Qk7Hm6b2+g/d4tWycyxLaQlcq81DB1GmXehRkZRgGeRge1ePWd1TUA0I8P/QBT7S
gUePm/kANSFU+P7s7u1NNl+vynyi0wUUrw7/wIZTAgMBAAGjgdcwgdQwHQYDVR0O
BBYEFILtMd+T4YgH1cgc+hVsVOV+480FMIGkBgNVHSMEgZwwgZmAFILtMd+T4YgH
1cgc+hVsVOV+480FoXakdDByMQswCQYDVQQGEwJVUzETMBEGA1UECAwKV2FzaGlu
Z3RvbjEQMA4GA1UEBwwHU2VhdHRsZTEgMB4GA1UECgwXQW1hem9uIFdlYiBTZXJ2
aWNlcyBMTEMxGjAYBgNVBAMMEWVjMi5hbWF6b25hd3MuY29tggkAyXq4hX/OokUw
DAYDVR0TBAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOBgQBhkNTBIFgWFd+ZhC/LhRUY
4OjEiykmbEp6hlzQ79T0Tfbn5A4NYDI2icBP0+hmf6qSnIhwJF6typyd1yPK5Fqt
NTpxxcXmUKquX+pHmIkK1LKDO8rNE84jqxrxRsfDi6by82fjVYf2pgjJW8R1FAw+
mL5WQRFexbfB5aXhcMo0AA==
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJANZkFlQR2rKqMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xOTAyMDUx
MzA2MjBaGA8yMTk4MDcxMTEzMDYyMFowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAy4Vnit2eBpEjKgOKBmyupJzJAiT4fr74tuGJNwwa+Is2vH12jMZn9Il1
UpvvEUYTIboIgISpf6SJ5LmV5rCv4jT4a1Wm0kjfNbiIlkUi8SxZrPypcw24m6ke
BVuxQZrZDs+xDUYIZifTmdgD50u5YE+TLg+YmXKnVgxBU6WZjbuK2INohi71aPBw
2zWUR7Gr/ggIpf635JLU3KIBLNEmrkXCVSnDFlsK4eeCrB7+UNak+4BwgpuykSGG
Op9+2vsuNqFeU1l9daQeG9roHR+4rIWSPa0opmMxv5nctgypOrE6zKXx2dNXQldd
VULv+WH7s6Vm4+yBeG8ctPYH5GOo+QIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBs
ZcViiZdFdpcXESZP/KmZNDxB/kktlIEIhsQ+MNn29jayE5oLmtGjHj5dtA3XNKlr
```

```
f6PVygVTKbtQLQqunRT83e8+7iCZMKI5ev7pITUQVvTUwI+Fc01JkYZxRFlVBuFA
WGZO+98kxCS4n6tTwVt+nSuJr9BJRVC17apfHBgSS8c5OWna0VU/Cc9ka4eAfQR4
7pYSDU3wSRE01cs30q34lXZ629IyFirSJ5TTOIc0osNL7vwMQYj8HOn4OBYqxKy8
ZJyvfXsIPh0Na76PaBIs6ZlqAOflLrjGzxBPiwRM/XrGmF8ze4KzoUqJEnK13O6A
KHKgfiigQZ1+gv5FlyXH
-----END CERTIFICATE-----
```

Medio Oriente (EAU): me-central-1

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7zCCAq
+gAwIBAgIGAXjXhqnnMAkGByqGSM44BAMwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgMEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxED
U4EddRIpUt9KnC7s5Of2EbdSPO9EAMMeP4C2USZpRV1AIlH7WT2NWPq/
xfW6MPbLm1Vs14E7gB00b/JmYLdrmVClpJ+f6AR7ECLCT7up1/63xhv4O1fnxqimFQ8E
+4P208UewwI1VBNaFpEy9nXzrith1yrv8iIDGZ3RSAHHAhUAl2BQjxUjC8yykrmCouuEC/
BYHPUCgYEA9+GghdabPd7LvKtcNrhXuXmUr7v6OuqC+VdMCz0HgmdRWVeOutRZT
+ZxBxCBgLRJFnEj6EwoFhO3zwkyjMim4TwWeotUfI0o4KOuHiuzpnWRbqN/C/ohNWLx
+2J6ASQ7zKTxvqhRkImog9/hWuWfBpKLZl6Ae1UlZAFMO/7PSSoDgYQAAoGAW+csuHsWp/7/
pv8CTKFwxsYudxuR6rbWaHCykIeAydXL9AWnphK6yp1ODEMBFl68Xq8Hp23sOWyf8moOhqCom9+0+ovuUFdpvCie86bp
TOZU568Ty1ff3dDWbdRzeNQRHodRG+XEQSizMkAreeWt4kBa+PUwCQYHKoZIzjgEAwMvADAsAhQD3Z
+XGmzKmgaLgGcVX/Qf1+Tn4QIUH1cgksBSVKbWj81tovBMJeKgdYo=
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICMzCCAZygAwIBAgIGAXjRrnDjMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIDBBXYXNoaW5n
KyA6zyruJQrYy00a6wqLA7eeUzk3bMiTkLsTeDQfrkaZMfBAjGaaOymRo1C3qzE4rIenmahvUplu9ZmLwL1idWXMRX2R
+d2SeoKOKQWoc2UOFZMHYxDue7zkyk1CIRaBukTeY13/
RIrlc6X61zJ5BBtZXlHwayjQIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4GBABTqTy3R6RXKPW45FA+cgo7YZEj/
Cnz5YaoUivRRdX2A83BHuBTvJE2+WX00FTEj4hRVjameE1nENoO8Z7fUVloAFDlDo69fhkJeSvn51D1WRrPnoWGgEfr1
B+Wqm3kVEz/QNcz6npmA6
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEEjCCAvqgAwIBAgIJAM4h7b1CVhqqMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0yMjA0MTEx
```

```
MDE1MDNaGA8yMjAxMDkxNTEwMTUwM1owXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEApybTWfMOhSoMpqPo72eqAmnn1dXGZM+G8EoZXzwHwT/+IHEXNB4q5N6k
tudYLre1bJxuzEw+iProSHjmb9bB9YscRTofjVhBlt35Fc+i8BaMeH94SR/eE8QO
mll8gnLNW3d62lyuhzuyv1e5wVlRqzYw+X2zRH4/wRDOCOpzjKoHIgyPKsMgwsw5
aTZhNMsGxZN9dbkf0iCGeQLDytwU/JTh/HqvSr3VfUOapTJJiyAxoCtZWgp1/7wC
RvOCSMRJobpUqxZgl/VsttwNkikSFz1wGkcYeSQvk+odbnYQckA8tdddoVI56eD4
qtREQvfpMAX5v7fcqLexl5d5vH8uZQIDAQABo4HUMIHRMAsGA1UdDwQEAwIHgDAd
BgNVHQ4EFgQUOadrbTs+OhzwoAgUJ7RqQNdwufkwgY4GA1UdIwSBhjCBg4AUOadr
bTs+OhzwoAgUJ7RqQNdwufmhYKReMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IJAM4h7b1CVhqqMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8C
AQAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAICTdAOGEOnII8HaGCpCB8us/hGFaLptJaAf
D5SJAyVy66/mdfjGzE1BKkKxnbxemEVUIzbRidOnyilB+pKwN3edAjTZtWdpVA0V
R/G/qQPmcVljtycBz4VC6SuOUYflGzLH1GZ6GJWbuDtFzw8r7HGdRN1wrEPe3UF2
sMpuVezqnRUdvVRoVQP4jFgNsE7kNvtn2NiPhb/CtrxpcwIQ7r6YeoHcBSheuV1Z
xZDHynC3KUprQGx1+Z9QqPrDf180MaoqAlTl4+W6Pr2NJYrVUFGS/ivYshMg574l
CPU6r4wWZSKwEUXq4BInYX6z6iclp/p/J5QnJp2mAwyi6M+I13Y=
-----END CERTIFICATE-----
```

América del Sur (São Paulo): sa-east-1

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7TCCAq0CCQCWukjZ5V4aZzAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0xMjAxMDUxMjU2MTJaFw0z
ODAxMDUxMjU2MTJaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9u
IFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNl
cnZpY2VzIExMQzCCAbcwggEsBgcqhkjOOAQBMIIBHwKBgQCjkvcS2bb1VQ4yt/5e
ih5OO6kK/n1Lzllr7D8ZwtQP8fOEpp5E2ng+D6Ud1Z1gYipr58Kj3nssSNpI6bX3
VyIQzK7wLclnd/YozqNNmgIyZecN7EglK9ITHJLP+x8FtUpt3QbyYXJdmVMegN6P
hviYt5JH/nYl4hh3Pa1HJdskgQIVALVJ3ER11+Ko4tP6nwvHwh6+ERYRAoGBAI1j
k+tkqMVHuAFcvAGKocTgsjJem6/5qomzJuKDmbJNu9Qxw3rAotXau8Qe+MBcJl/U
hhy1KHVpCGl9fueQ2s6IL0CaO/buycU1CiYQk40KNHCcHfNiZbdlx1E9rpUp7bnF
lRa2v1ntMX3caRVDdbtPEWmdxSCYsYFDk4mZrOLBA4GEAAKBgEbmeve5f8LIE/Gf
MNmP9CM5eovQOGx5ho8WqD+aTebs+k2tn92BBPqeZqpWRa5P/+jrdKml1qx4llHW
MXrs3IgIb6+hUIB+S8dz8/mmO0bpr76RoZVCXYab2CZedFut7qc3WUH9+EUAH5mw
vSeDCOUMYQR7R9LINYwouHIziqQYMAkGByqGSM44BAMDLwAwLAIUWXBlk40xTwSw
7HX32MxXYruse9ACFBNGmdX2ZBrVNGrN9N2f6ROk0k9K
```

```
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDITCCAoqgAwIBAgIUX4Bh4MQ86Roh37VDRRX1MNOB3TcwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAO
BgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExD
MB4XDTI0MDQyOTE2NDYwOVoXDTI5MDQyODE2NDYwOVowXDELMAkGA1UEBhMCVVMx
GTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAe
BgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4GNADCBiQKBgQCHvRjf/0kStpJ248khtIaN8qkDN3tkw4VjvA9nvPl2anJO+eIB
UqPfQG09kZlwpWpmyO8bGB2RWqWxCwuB/dcnIob6w420k9WY5C0IIGtDRNauN3ku
vGXkw3HEnF0EjYr0pcyWUvByWY4KswZV42X7Y7XSS13hOIcL6NLA+H94/QIDAQAB
o4HfMIHcMAsGA1UdDwQEAwIHgDAdBgNVHQ4EFgQUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2
UTgwgZkGA1UdIwSBkTCBjoAUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2UTihYKReMFwxCzAJ
BgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdT
ZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IUX4Bh4MQ8
6Roh37VDRRX1MNOB3TcwEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADANBgkqhkiG9w0BAQsF
AAOBgQBnhocfH6ZIX6F5K9+Y9V4HFk8vSaaKL5ytw/P5td1h9ej94KF3xkZ5fyjN
URvGQv3kNmNJBoNarcP9I7JIMjsNPmVzqWawyCEGCZImoARxSS3Fc5EAs2PyBfcD
9nCtzMTaKO09Xyq0wqXVYn1xJsE5d5yBDsGrzaTHKjxo61+ezQ==
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEEjCCAvqgAwIBAgIJAMcyoxx4U0xxMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNTA4MTQw
ODU4MDJaGA8yMTk1MDExNzA4NTgwMlowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAw45IhGZVbQcy1fHBqzROhO8CsrDzxj/WP4cRbJo/2DAnimVrCCDs5O86
FA39Zo1xsDuJHDlwMKqeXYXkJXHYbcPWc6EYYAnR+PlLG+aNSOGUzsy202S03hT0
B20hWPCqpPp39itIRhG4id6nbNRJOzLm6evHuepMAHR4/OV7hyGOiGaV/v9zqiNA
pMCLhbh2xk0PO35HCVBuWt3HUjsgeks2eEsu9Ws6H3JXTCfiqp0TjyRWapM29OhA
cRJfJ/d/+wBTz1fkWOZ7TF+EWRIN5ITEadlDTPnF1r8kBRuDcS/lIGFwrOOHLo4C
cKoNgXkhTqDDBDu6oNBb2rS0K+sz3QIDAQABo4HUMIHRMAsGA1UdDwQEAwIHgDAd
BgNVHQ4EFgQUqBy7D847Ya/w321Dfr+rBJGsGTwwgY4GA1UdIwSBhjCBg4AUqBy7
D847Ya/w321Dfr+rBJGsGTyhYKReMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IJAMcyoxx4U0xxMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8C
```

```
AQAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBACOoWSBf7b9AlcNrl4lr3QWWSc7k90/tUZal
PlT0G3Obl2x9T/ZiBsQpbUvs0lfotG0XqGVVHcIxF38EbVwbw9KJGXbGSCJSEJkW
vGCtc/jYMHXfhx67Szmftm/MTYNvnzsyQQ3v8y3Rdah+xe1NPdpFrwmfL6xe3pFF
cY33KdHA/3PNLdn9CaEsHmcmj3ctaaXLFIzZhQyyjtsrgGfTLvXeXRokktvsLDS/
YgKedQ+jFjzVJqgr4NjfY/Wt7/8kbbdhzaqlB5pCPjLLzv0zp/XmO6k+JvOePOGh
JzGk5t1QrSju+MqNPFk3+1O7o910Vrhqw1QRB0gr1ExrviLbyfU=
-----END CERTIFICATE-----
```

AWS GovCloud (Este de EE. UU): us-gov-east-1

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7TCCAq0CCQCWukjZ5V4aZzAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0xMjAxMDUxMjU2MTJaFw0z
ODAxMDUxMjU2MTJaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9u
IFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNl
cnZpY2VzIExMQzCCAbcwggEsBgcqhkjOOAQBMIIBHwKBgQCjkvcS2bb1VQ4yt/5e
ih5OO6kK/n1Lzllr7D8ZwtQP8fOEpp5E2ng+D6Ud1Z1gYipr58Kj3nssSNpI6bX3
VyIQzK7wLclnd/YozqNNmgIyZecN7EglK9ITHJLP+x8FtUpt3QbyYXJdmVMegN6P
hviYt5JH/nYl4hh3Pa1HJdskgQIVALVJ3ER11+Ko4tP6nwvHwh6+ERYRAoGBAI1j
k+tkqMVHuAFcvAGKocTgsjJem6/5qomzJuKDmbJNu9Qxw3rAotXau8Qe+MBcJl/U
hhy1KHVpCGl9fueQ2s6IL0CaO/buycU1CiYQk40KNHCcHfNiZbdlx1E9rpUp7bnF
lRa2v1ntMX3caRVDdbtPEWmdxSCYsYFDk4mZrOLBA4GEAAKBgEbmeve5f8LIE/Gf
MNmP9CM5eovQOGx5ho8WqD+aTebs+k2tn92BBPqeZqpWRa5P/+jrdKml1qx4llHW
MXrs3IgIb6+hUIB+S8dz8/mmO0bpr76RoZVCXYab2CZedFut7qc3WUH9+EUAH5mw
vSeDCOUMYQR7R9LINYwouHIziqQYMAkGByqGSM44BAMDLwAwLAIUWXBlk40xTwSw
7HX32MxXYruse9ACFBNGmdX2ZBrVNGrN9N2f6ROk0k9K
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDITCCAoqgAwIBAgIULVyrqjjwZ461qelPCiShB1KCCj4wDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAO
BgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExD
MB4XDTI0MDUwNzE1MjIzNloXDTI5MDUwNjE1MjIzNlowXDELMAkGA1UEBhMCVVMx
GTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAe
BgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4GNADCBiQKBgQCpohwYUVPH9I7Vbkb3WMe/JB0Y/bmfVj3VpcK445YBRO9K80al
esjgBc2tAX4KYg4Lht4EBKccLHTzaNi51YEGX1aLNrSmxhz1+WtzNLNUsyY3zD9z
```

```
vwX/3k1+JB2dRA+m+Cpwx4mjzZyAeQtHtegVaAytkmqtxQrSCexBxvqRqQIDAQAB
o4HfMIHcMAsGA1UdDwQEAwIHgDAdBgNVHQ4EFgQU1ZXneBYnPvYXkHVlVjg7918V
gE8wgZkGA1UdIwSBkTCBjoAU1ZXneBYnPvYXkHVlVjg7918VgE+hYKReMFwxCzAJ
BgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdT
ZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IULVyrqjjw
Z461qelPCiShB1KCCj4wEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADANBgkqhkiG9w0BAQsF
AAOBgQBfAL/YZv0y3zmVbXjyxQCsDloeDCJjFKIu3ameEckeIWJbST9LMto0zViZ
puIAf05x6GQiEqfBMk+YMxJfcTmJB4Ebaj4egFlslJPSHyC2xuydHlr3B04INOH5
Z2oCM68u6GGbj0jZjg7GJonkReG9N72kDva/ukwZKgq8zErQVQ==
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJALPB6hxFhay8MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xODA0MTAx
MjMyNDlaGA8yMTk3MDkxMzEyMzI0OVowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAva9xsI9237KYb/SPWmeCVzi7giKNron8hoRDwlwwMC9+uHPd53UxzKLb
pTgtJWAPkZVxEdl2Gdhwr3SULoKcKmkqE6ltVFrVuPT33La1UufguT9k8ZDDuO9C
hQNHUdSVEuVrK3bLjaSsMOS7Uxmnn7lYT990IReowvnBNBsBlcabfQTBV04xfUG0
/m0XUiUFjOxDBqbNzkEIblW7vK7ydSJtFMSljga54UAVXibQt9EAIF7B8k9l2iLa
mu9yEjyQy+ZQICTuAvPUEWe6va2CHVY9gYQLA31/zU0VBKZPTNExjaqK4j8bKs1/
7dOV1so39sIGBz21cUBec1o+yCS5SwIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBt
hO2W/Lm+Nk0qsXW6mqQFsAou0cASc/vtGNCyBfoFNX6aKXsVCHxq2aq2TUKWENs+
mKmYu1lZVhBOmLshyllh3RRoL3Ohp3jCwXytkWQ7ElcGjDzNGc0FArzB8xFyQNdK
MNvXDi/ErzgrHGSpcvmGHiOhMf3UzChMWbIr6udoDlMbSIO7+8F+jUJkh4Xl1lKb
YeN5fsLZp7T/6YvbFSPpmbn1YoE2vKtuGKxObRrhU3h4JHdp1Zel1pZ6lh5iM0ec
SD11SximGIYCjfZpRqI3q50mbxCd7ckULz+UUPwLrfOds4VrVVSj+x0ZdY19Plv2
9shw5ez6Cn7E3IfzqNHO
-----END CERTIFICATE-----
```

AWS GovCloud (Oeste de EE. UU): us-gov-west-1

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7TCCAq0CCQCWukjZ5V4aZzAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0xMjAxMDUxMjU2MTJaFw0z
```

```
ODAxMDUxMjU2MTJaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9u
IFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNl
cnZpY2VzIExMQzCCAbcwggEsBgcqhkjOOAQBMIIBHwKBgQCjkvcS2bb1VQ4yt/5e
ih5OO6kK/n1Lzllr7D8ZwtQP8fOEpp5E2ng+D6Ud1Z1gYipr58Kj3nssSNpI6bX3
VyIQzK7wLclnd/YozqNNmgIyZecN7EglK9ITHJLP+x8FtUpt3QbyYXJdmVMegN6P
hviYt5JH/nYl4hh3Pa1HJdskgQIVALVJ3ER11+Ko4tP6nwvHwh6+ERYRAoGBAI1j
k+tkqMVHuAFcvAGKocTgsjJem6/5qomzJuKDmbJNu9Qxw3rAotXau8Qe+MBcJl/U
hhy1KHVpCGl9fueQ2s6IL0CaO/buycU1CiYQk40KNHCcHfNiZbdlx1E9rpUp7bnF
lRa2v1ntMX3caRVDdbtPEWmdxSCYsYFDk4mZrOLBA4GEAAKBgEbmeve5f8LIE/Gf
MNmP9CM5eovQOGx5ho8WqD+aTebs+k2tn92BBPqeZqpWRa5P/+jrdKml1qx4llHW
MXrs3IgIb6+hUIB+S8dz8/mmO0bpr76RoZVCXYab2CZedFut7qc3WUH9+EUAH5mw
vSeDCOUMYQR7R9LINYwouHIziqQYMAkGByqGSM44BAMDLwAwLAIUWXBlk40xTwSw
7HX32MxXYruse9ACFBNGmdX2ZBrVNGrN9N2f6ROk0k9K
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDITCCAoqgAwIBAgIUe5wGF3jfb7lUHzvDxmM/ktGCLwwwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAO
BgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExD
MB4XDTI0MDUwNzE3MzAzMloXDTI5MDUwNjE3MzAzMlowXDELMAkGA1UEBhMCVVMx
GTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAe
BgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4GNADCBiQKBgQCpohwYUVPH9I7Vbkb3WMe/JB0Y/bmfVj3VpcK445YBRO9K80al
esjgBc2tAX4KYg4Lht4EBKccLHTzaNi51YEGX1aLNrSmxhz1+WtzNLNUsyY3zD9z
vwX/3k1+JB2dRA+m+Cpwx4mjzZyAeQtHtegVaAytkmqtxQrSCexBxvqRqQIDAQAB
o4HfMIHcMAsGA1UdDwQEAwIHgDAdBgNVHQ4EFgQU1ZXneBYnPvYXkHVlVjg7918V
gE8wgZkGA1UdIwSBkTCBjoAU1ZXneBYnPvYXkHVlVjg7918VgE+hYKReMFwxCzAJ
BgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdT
ZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IUe5wGF3jf
b7lUHzvDxmM/ktGCLwwwEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADANBgkqhkiG9w0BAQsF
AAOBgQCbTdpx1Iob9SwUReY4exMnlwQlmkTLyA8tYGWzchCJOJJEPfsW0ryy1A0H
YIuvyUty3rJdp9ib8h3GZR71BkZnNddHhy06kPs4p8ewF8+d8OWtOJQcI+ZnFfG4
KyM4rUsBrljpG2aOCm12iACEyrvgJJrS8VZwUDZS6mZEnn/lhA==
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJANCOF0Q6ohnuMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNTA5MTAx
```

```
OTQyNDdaGA8yMTk1MDIxMzE5NDI0N1owXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAzIcGTzNqie3f1olrrqcfzGfbymSM2QfbTzDIOG6xXXeFrCDAmOq0wUhi
3fRCuoeHlKOWAPu76B9os71+zgF22dIDEVkpqHCjBrGzDQZXXUwOzhm+PmBUI8Z1
qvbVD4ZYhjCujWWzrsX6Z4yEK7PEFjtf4M4W8euw0RmiNwjy+knIFa+VxK6aQv94
lW98URFP2fD84xedHp6ozZlr3+RZSIFZsOiyxYsgiwTbesRMI0Y7LnkKGCIHQ/XJ
OwSISWaCddbu59BZeADnyhl4f+pWaSQpQQ1DpXvZAVBYvCH97J1oAxLfH8xcwgSQ
/se3wtn095VBt5b7qTVjOvy6vKZazwIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQA/
S8+a9csfASkdtQUOLsBynAbsBCH9Gykq2m8JS7YE4TGvqlpnWehz78rFTzQwmz4D
fwq8byPkl6DjdF9utqZ0JUo/Fxelxom0h6oievtBlSkmZJNbgc2WYm1zi6ptViup
Y+4S2+vWZyg/X1PXD7wyRWuETmykk73uEyeWFBYKCHWsO9sI+62O4Vf8Jkuj/cie
1NSJX8fkervfLrZSHBYhxLbL+actVEo00tiyZz8GnhgWx5faCY38D/k4Y/j5Vz99
7lUX/+fWHT3+lTL8ZZK7fOQWh6NQpI0wTP9KtWqfOUwMIbgFQPoxkP00TWRmdmPz
WOwTObEf9ouTnjG9OZ20
-----END CERTIFICATE-----
```

AWSNube soberana europea de : eusc-de-east-1

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC8DCCAq8CCQDyckpYH0omIDAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0yNDEwMTgwOTM5MzdaGA8y
MDUwMTAxOTA5MzkzN1owXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0
b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIg
U2VydmljZXMgTExDMIIBtzCCASsGByqGSM44BAEwggEeAoGBAJR1zx7FzSGhXd3m
U1PfwH33QEK4CHnFSnp/DUse0SdLwsvLkHw7Tq3M7IX4E+TZ6OzYZZeoVZttqbyq
OZ8ROUS7CzDWcQ0503de/ya51cTs4BiO4nv2awm1WEoV9XtQyA2JLn0Jv7g2uja0
317krS+Dk3kjs9RpWvkmiyTMu1YhAhUA69U+A26BWLVpNIZZ0uWMZJSNlIkCgYBw
w1cgrHFGEqJNhqN7Sjs2YwTP+jpp1GvhxKyce5aOh5ErVvufb5gVVoKahrrHEBms
TrBXxnfcPaTupwdmEZ9eM8a+9RS2vye//KU1kGIOMgafPEzBEXs9m7okmAQpYXnG
cVOTtx2gd/E/VfKRiMSAmam178qwvcbcijNqRdLjRQOBhQACgYEAiEFVGYVCntmy
va8c2oU5/owdMws+NZ6u9blat0ymPr/8Q+DR77CgUPJW+K0k41GdgWpVlrsjiiPw
iygzw4DW7Vsl018KcIFUTiSwpzv2in+tKNUkO5Ly0q6arbSxrXZffYe7aOZKtCCH
XWDMKOH2iCvZptMpG7fDDSc7Be8v4AgwCQYHKoZIzjgEAwMwADAtAhQyvCF3q437
RvdPXMFcMc6qrD0svAIVAMvsN3NwOY4KRYlFv9Dnok8D/ixI
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICNjCCAZ+gAwIBAgIJAPybReXZqUSNMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0yNDEwMTgw
OTM5MzdaGA8yMjA0MDMyNDA5MzkzN1owXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKB
gQDShbskmohorgcjN7gfApw89CEsg7praCDggaUVXF6gy9JdJ5INcv7+DkwKaAxd
NQWDsWZnxIOqPuPfyAYVP3D2/exP3Rfxj31UomLduu7S83zgiJ8VVL/GzlDELv5/
K2rTcd+580NjLSa6FYDcXDip2ir6TXxRYBYHP65dwniE+wIDAQABMA0GCSqGSIb3
DQEBCwUAA4GBAKu9t3CAtZt7c+k4bCZlmxrwgps1668p24x7QRmLxgXnwj5A2MOM
qEtxA9Q3q3WxUc0nWKaCTvRrTfWW917xsLcvVL8rI6xCjg2bb5FJ73xzcfSxHr9I
Q1mThJgLaWVIblllGJK7+EogR7gfqlPhc0Ql5bYuaozdt+r69xNuJlyR
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEEjCCAvqgAwIBAgIJAODRxRi5VXBbMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0yNTAyMjEx
MjQ0MTRaGA8yMjA0MDcyODEyNDQxNFowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAr24OkDrpRU1ffx1PAcHZbKu7fZkhfT/e/PDhSkp2FvOzJEqDUT23E2wp
K/44mhJ3d8blYtgBiRXjqRsAFu8ZbzXLc0gaQ9A5woxfx5b7iOMwneCajS9xS5qr
cE0MMEY9XwG8MCp9YBoDJqDJh74oQqcPROBq16L4k2Ys22n1khus4JpwT7VSRE1I
nnt7fGIYsUmNGM+T2E6ubG3FvkY0HbLvNCcGRMCnDYqloo2BthuSG58KbMAku7VD
hMxzzJte5yMuRpHBojQr9N0hZcSJCtSFo6FhlxCzxGzwoSKzqm99ULYL4lf+IORe
DaKoATZJvbnX0LYAKLtPr1Pz9SD9pQIDAQABo4HUMIHRMAsGA1UdDwQEAwIHgDAd
BgNVHQ4EFgQUHpdxehvJwYL2o25SXyxsSndDW48wgY4GA1UdIwSBhjCBg4AUHpdx
ehvJwYL2o25SXyxsSndDW4+hYKReMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IJAODRxRi5VXBbMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8C
AQAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAFGcArNlGB3oRBaXohpnhrnVblhJJa6U7r1/
M5TAJCKCkziSz3lOZmZZ1YgSnQC1blhUD2rhuS8a0Mw1Ml48nLjIYMMK0tkJRKCD
LPxxEZp4EzogYj6PqfSubzm59MmBenIcJPaJ9y2uY1U4Q3PMfU6M1JqqQ0Lzplq0
n9eWpJK3+7UbtuyAzigO4DRWEBMxJBUU7f2LfY+qFjskoeHopX20cmn1vc1TGyAF
Qf8xdt1SaPKC26zJsrCkiMZJNm4aa8KqvhqBHVjV4NrGeVGCcdlmSDiL71Egk9kh
744eGQxNnhZNvePW2kVcSuh0HpAo4Q4vfpjN+jz2Ves3kjFsrgc=
-----END CERTIFICATE-----
```

Conformidad con STIG para su instancia EC2

Las Guías de implementación técnica de seguridad (STIG) son los estándares de optimización de configuración creados por la Agencia de sistemas de información de defensa (DISA) para asegurar los sistemas de información y el software. Para hacer nuestros sistemas de conformidad con los estándares de STIG, debe instalar, configurar y probar varias configuraciones de seguridad.

Las STIG se aplican en función de las siguientes clasificaciones de vulnerabilidades. Cuando crea una imagen de endurecimiento de STIG o aplica la configuración de STIG a una instancia existente, puede elegir el nivel de protección que desea aplicar para el endurecimiento. Los niveles superiores incluyen la configuración de STIG de todos los niveles inferiores. Por ejemplo, el nivel Alto (Categoría I) incluye la configuración de las categorías Medio y Bajo.

Niveles de conformidad

- Alto (Categoría I)

  El riesgo más grave. Incluye cualquier vulnerabilidad que pueda resultar en la pérdida de confidencialidad, disponibilidad o integridad.
- Medio (Categoría II)

  Incluye cualquier vulnerabilidad que pueda resultar en la pérdida de confidencialidad, disponibilidad o integridad, pero el riesgo puede mitigarse.
- Bajo (Categoría III)

  Incluye cualquier vulnerabilidad que degrade las medidas de protección contra la pérdida de confidencialidad, disponibilidad o integridad.

Amazon EC2 proporciona los siguientes métodos para crear instancias de endurecimiento de STIG:

- Puede ejecutar instancias de Windows que estén preconfiguradas para el endurecimiento de STIG desde las AMI de Windows de AWS públicas especializadas. Para obtener más información, consulte las AMI de Windows Server de AWS endurecimiento de STIG en la Referencia de las AMI de Windows de AWS.
- Puede crear una AMI personalizada para ejecutar instancias preconfiguradas que se construyen con componentes de endurecimiento de STIG de EC2 Image Builder. Para obtener más información, consulte Componentes de endurecimiento de STIG en la Guía del usuario de Image Builder.

- Puede utilizar el documento de comandos de AWSEC2-ConfigureSTIG Systems Manager para aplicar la configuración de STIG a una instancia EC2 existente. El documento de comandos de STIG de Systems Manager realiza un análisis en busca de configuraciones incorrectas y ejecuta un script de corrección para instalar y actualizar los certificados del DoD y eliminar los certificados innecesarios para mantener la conformidad con STIG. El uso del documento de STIG no tiene costos adicionales.

Temas

- Configuración de endurecimiento de STIG para instancias EC2
- Descargas de scripts de endurecimiento de STIG
- Usar AWS Systems Manager para aplicar la configuración de STIG a su instancia

Configuración de endurecimiento de STIG para instancias EC2

La configuración de STIG varía en función del sistema operativo de la instancia y del nivel de conformidad que elija. El siguiente contenido incluye detalles específicos del sistema para las STIG que se aplican en cada nivel de conformidad.

Contenido

- Configuración de STIG para instancias EC2 de Linux
- Configuración de endurecimiento de STIG para instancias EC2 de Windows

Configuración de STIG para instancias EC2 de Linux

Esta sección contiene información sobre la configuración de endurecimiento de STIG de Linux que admite Amazon EC2. El script de endurecimiento aplica la configuración de STIG compatible a la infraestructura basada en la distribución de Linux. Si la distribución de Linux no tiene una configuración de endurecimiento de STIG propia, Amazon EC2 utiliza la configuración de RHEL, como se detalla a continuación.

- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7 STIG settings
  - RHEL 7
  - CentOS 7
  - Amazon Linux 2 (AL2)
- Configuración de STIG de RHEL 8

  - RHEL 8
  - CentOS 8
- Configuración de RHEL 9 STIG
  - RHEL 9
  - CentOS Stream 9

STIG de Linux versión III (Categoría III)

La siguiente lista contiene las configuraciones de STIG que Amazon EC2 admite en su infraestructura. Si una configuración compatible no es aplicable a su infraestructura, Amazon EC2 omite esa configuración y continúa. Por ejemplo, es posible que algunas configuraciones de STIG no se apliquen a los servidores independientes. Las políticas específicas de la organización también pueden afectar a las configuraciones que aplican, como por ejemplo, pedirle a los administradores que revisen la configuración de los documentos.

Para obtener una lista completa, consulte la Biblioteca de documentos de STIG. Para obtener información acerca de cómo ver la lista completa, consulte Herramientas de visualización de STIG.

RHEL 7 STIG versión 3, edición 15

- RHEL 7/CentOS 7/AL2

  V-204452, V-204576 y V-204605

RHEL 8 STIG versión 2, lanzamiento 6

- RHEL 8/CentOS 8

  V-230241, V-230269, V-230270, V-230281, V-230285, V-230346, V-230381, V-230395, V-230468, V-230469, V-230485, V-230486, V-230491, V-230494, V-230495, V-230496, V-230497, V-230498, V-230499 y V-244527

RHEL 9 STIG versión 2, edición 7

- RHEL 9/CentOS Stream 9

  V-257782, V-257795, V-257796, V-257824, V-257880, V-257946, V-257947, V-258037, V-258067, V-258069, V-258076, V-258138 y V-258173

RHEL 10 STIG versión 1, lanzamiento 1

V-280995, V-281203 y V-281292

Amazon Linux 2023 STIG versión 1, edición 1

V-274141

SLES 12 STIG versión 3, edición 4

V-217108, V-217113, V-217140, V-217198, V-217209, V-217211, V-217212, V-217213, V-217214, V-217215, V-217216, V-217236, V-217237, V-217238, V-217239, V-217282 y V-255915

SLES 15 STIG versión 2, edición 6

V-234811, V-234850, V-234868, V-234873, V-234905, V-234907, V-234908, V-234909, V-234933, V-234934, V-234935, V-234936, V-234955, V-234963, V-234967 y V-255921

Ubuntu 18.04 STIG versión 2, edición 15

V-219163, V-219164, V-219165, V-219172, V-219173, V-219174, V-219175, V-219178, V-219179, V-219180, V-219210, V-219301, V-219327, V-219332 y V-219333

Ubuntu 20.04 STIG versión 2, edición 4

V-238202, V-238203, V-238221, V-238222, V-238223, V-238224, V-238226, V-238234, V-238235, V-238237, V-238308, V-238323, V-238357, V-238362 y V-238373

Ubuntu 22.04 STIG versión 2, edición 7

V-260472, V-260476, V-260479, V-260480, V-260481, V-260520, V-260521, V-260549, V-260550, V-260551, V-260552, V-260581 y V-260596

Ubuntu 24.04 STIG versión 1, versión 4

V-270645, V-270646, V-270664, V-270677, V-270690, V-270695, V-270706, V-270710, V-270734, V-270749, V-270752, V-270818 y V-270820

STIG de Linux versión II (Categoría II)

La siguiente lista contiene las configuraciones de STIG que Amazon EC2 admite en su infraestructura. Si una configuración compatible no es aplicable a su infraestructura, Amazon EC2 omite esa configuración y continúa. Por ejemplo, es posible que algunas configuraciones de STIG

no se apliquen a los servidores independientes. Las políticas específicas de la organización también pueden afectar a las configuraciones que aplican, como por ejemplo, pedirle a los administradores que revisen la configuración de los documentos.

Para obtener una lista completa, consulte la Biblioteca de documentos de STIG. Para obtener información acerca de cómo ver la lista completa, consulte Herramientas de visualización de STIG.

> **Note**
>
> La categoría Linux STIG Medium incluye todas las configuraciones de refuerzo STIG enumeradas que se aplican a Linux STIG Low (categoría III), además de las configuraciones de endurecimiento STIG que Amazon EC2 admite para las vulnerabilidades de categoría II.

RHEL 7 STIG versión 3, edición 15

Incluye todos los ajustes de refuerzo de STIG que Amazon EC2 admite para vulnerabilidades de categoría III (baja), además de:

- RHEL 7/CentOS 7/AL2

  V-204405, V-204406, V-204407, V-204408, V-204409, V-204410, V-204411, V-204412, V-204413, V-204414, V-204415, V-204416, V-204417, V-204418, V-204420, V-204422, V-204423, V-204426, V-204427, V-204431, V-204434, V-204435, V-204437, V-204449, V-204450, V-204451, V-204457, V-204466, V-204490, V-204491, V-204503, V-204507, V-204508, V-204510, V-204511, V-204512, V-204514, V-204515, V-204516, V-204517, V-204521, V-204524, V-204531, V-204536, V-204537, V-204538, V-204539, V-204540, V-204541, V-204542, V-204543, V-204544, V-204545, V-204546, V-204547, V-204548, V-204549, V-204550, V-204551, V-204552, V-204553, V-204554, V-204555, V-204556, V-204557, V-204558, V-204559, V-204560, V-204562, V-204563, V-204564, V-204565, V-204566, V-204567, V-204568, V-204572, V-204579, V-204584, V-204585, V-204587, V-204588, V-204589, V-204590, V-204591, V-204592, V-204593, V-204596, V-204597, V-204598, V-204599, V-204600, V-204601, V-204602, V-204609, V-204610, V-204611, V-204612, V-204613, V-204614, V-204615, V-204616, V-204617, V-204619, V-204622, V-204625, V-204630, V-204631, V-204633, V-233307, V-237634, V-237635, V-251703, V-255925, V-255927, V-255928 y V-256970

RHEL 8 STIG versión 2, lanzamiento 6

Incluye todos los ajustes de refuerzo de STIG que Amazon EC2 admite para vulnerabilidades de categoría III (baja), además de:

- RHEL 8/CentOS 8

  V-230222, V-230228, V-230231, V-230233, V-230236, V-230237, V-230238, V-230239, V-230240, V-230240, V-230243, V-230244, V-230245, V-230246, V-230247, V-230248, V-230249, V-230250, V-230255, V-230256, V-230257, V-230258, V-230259, V-230260, V-230261, V-230262, V-230266, V-230267, V-230268, V-230271, V-230273, V-230275, V-230276, V-230277, V-230278, V-230279, V-230280, V-230282, V-230282, V-230286, V-230287, V-230288, V-230290, V-230291, V-230296, V-230298, V-230310, V-230311, V-230312, V-230313, V-230314, V-230315, V-230316, V-230318, V-230319, V-230320, V-230321, V-230322, V-230324, V-230325, V-230326, V-230327, V-230330, V-230332, V-230333, V-230335, V-230337, V-230339, V-230341, V-230343, V-230345, V-230347, V-230348, V-230352, V-230353, V-230354, V-230356, V-230357, V-230358, V-230359, V-230360, V-230361, V-230362, V-230363, V-230365, V-230366, V-230368, V-230369, V-230370, V-230372, V-230373, V-230375, V-230376, V-230377, V-230378, V-230380, V-230382, V-230383, V-230385, V-230386, V-230387, V-230389, V-230390, V-230392, V-230393, V-230394, V-230396, V-230397, V-230398, V-230399, V-230400, V-230401, V-230402, V-230403, V-230404, V-230405, V-230406, V-230407, V-230408, V-230409, V-230410, V-230411, V-230412, V-230413, V-230418, V-230419, V-230421, V-230422, V-230423, V-230424, V-230425, V-230426, V-230427, V-230428, V-230429, V-230430, V-230431, V-230432, V-230433, V-230434, V-230435, V-230436, V-230437, V-230438, V-230439, V-230444, V-230446, V-230447, V-230448, V-230449, V-230455, V-230456, V-230462, V-230463, V-230464, V-230465, V-230466, V-230467, V-230470, V-230471, V-230472, V-230473, V-230474, V-230475, V-230478, V-230480, V-230481, V-230482, V-230483, V-230488, V-230489, V-230493, V-230502, V-230503, V-230505, V-230506, V-230507, V-230523, V-230524, V-230525, V-230526, V-230527, V-230532, V-230535, V-230536, V-230537, V-230538, V-230539, V-230540, V-230541, V-230542, V-230543, V-230544, V-230545, V-230546, V-230547, V-230548, V-230549, V-230550, V-230555, V-230556, V-230557, V-230559, V-230560, V-230561, V-237640, V-237642, V-237643, V-244519, V-244523, V-244524, V-244525, V-244526, V-244528, V-244531, V-244533, V-244535, V-244536, V-244538, V-244539, V-244542, V-244543, V-244544, V-244545, V-244547, V-244550, V-244551, V-244552, V-244553, V-244554, V-250315, V-250315, V-250315, V-250316, V-250316, V-250317, V-251707, V-251708, V-251709, V-251710, V-251711, V-251713, V-251714, V-251715, V-251716, V-251717, V-251718, V-256974, V-257258, V-257258, V-274877, V-279929, V-279930 y V-279931

RHEL 9 STIG versión 2, edición 7

Incluye todos los ajustes de refuerzo de STIG que Amazon EC2 admite para vulnerabilidades de categoría III (baja), además de:

- RHEL 9/CentOS Stream 9

V-257780, V-257781, V-257783, V-257786, V-257788, V-257790, V-257791, V-257792, V-257793, V-257794, V-257797, V-257798, V-257799, V-257800, V-257801, V-257802, V-257803, V-257804, V-257805, V-257806, V-257807, V-257808, V-257809, V-257810, V-257811, V-257812, V-257813, V-257814, V-257815, V-257816, V-257817, V-257818, V-257825, V-257827, V-257828, V-257829, V-257830, V-257831, V-257832, V-257833, V-257834, V-257836, V-257838, V-257839, V-257840, V-257841, V-257842, V-257849, V-257882, V-257883, V-257884, V-257885, V-257886, V-257887, V-257888, V-257889, V-257890, V-257891, V-257892, V-257893, V-257894, V-257895, V-257896, V-257897, V-257898, V-257899, V-257900, V-257901, V-257902, V-257903, V-257904, V-257905, V-257906, V-257907, V-257908, V-257909, V-257910, V-257911, V-257912, V-257913, V-257914, V-257915, V-257916, V-257917, V-257918, V-257919, V-257920, V-257921, V-257922, V-257923, V-257924, V-257925, V-257926, V-257927, V-257928, V-257929, V-257930, V-257933, V-257934, V-257935, V-257936, V-257939, V-257940, V-257942, V-257943, V-257944, V-257948, V-257951, V-257952, V-257953, V-257954, V-257957, V-257958, V-257959, V-257960, V-257961, V-257962, V-257963, V-257964, V-257965, V-257966, V-257967, V-257968, V-257969, V-257970, V-257971, V-257972, V-257973, V-257974, V-257975, V-257976, V-257977, V-257978, V-257979, V-257980, V-257982, V-257983, V-257985, V-257987, V-257988, V-257992, V-257993, V-257994, V-257995, V-257996, V-257997, V-257998, V-257999, V-258000, V-258001, V-258002, V-258003, V-258004, V-258005, V-258006, V-258007, V-258008, V-258009, V-258010, V-258011, V-258028, V-258034, V-258035, V-258038, V-258039, V-258040, V-258041, V-258043, V-258046, V-258049, V-258052, V-258054, V-258055, V-258056, V-258057, V-258060, V-258063, V-258064, V-258065, V-258066, V-258068, V-258070, V-258071, V-258072, V-258073, V-258074, V-258075, V-258077, V-258079, V-258080, V-258081, V-258082, V-258083, V-258084, V-258085, V-258088, V-258089, V-258090, V-258091, V-258092, V-258093, V-258095, V-258097, V-258098, V-258099, V-258100, V-258101, V-258102, V-258103, V-258104, V-258105, V-258107, V-258108, V-258109, V-258110, V-258111, V-258112, V-258113, V-258114, V-258115, V-258116, V-258117, V-258118, V-258119, V-258120, V-258121, V-258122, V-258123, V-258124, V-258125, V-258126, V-258128, V-258129, V-258130, V-258133, V-258137, V-258140, V-258141, V-258142, V-258144, V-258145, V-258146, V-258147, V-258148, V-258150, V-258151, V-258152, V-258153, V-258154, V-258156, V-258157, V-258158, V-258159, V-258160, V-258161, V-258162, V-258163, V-258164, V-258165, V-258166, V-258167, V-258168, V-258169, V-258170, V-258171, V-258172, V-258175, V-258176, V-258177, V-258178, V-258179, V-258180, V-258181, V-258182, V-258183, V-258184, V-258185, V-258186, V-258187, V-258188, V-258189, V-258190, V-258191, V-258192, V-258193, V-258194, V-258195, V-258196, V-258197, V-258198, V-258199, V-258200, V-258201, V-258202, V-258203, V-258204, V-258205, V-258206, V-258207, V-258208, V-258209, V-258210, V-258211, V-258212, V-258213, V-258214, V-258215, V-258216, V-258217, V-258218, V-258219, V-258220, V-258221, V-258222, V-258223,

V-258224, V-258225, V-258226, V-258227, V-258228, V-258229, V-258232, V-258233, V-258234, V-258237, V-258239, V-258240, V-270174, V-270175, V-270176, V-270177, V-272488 y V-279936

RHEL 10 STIG versión 1, lanzamiento 1

Incluye todos los ajustes de refuerzo de STIG que Amazon EC2 admite para vulnerabilidades de categoría III (baja), además de:

V-280094, V-280942, V-280943, V-280945, V-280946, V-280947, V-280948, V-280950, V-280952, V-280953, V-280954, V-280955, V-280956, V-280958, V-280959, V-280960, V-280961, V-280962, V-280963, V-280964, V-280965, V-280966, V-280967, V-280968, V-280969, V-280970, V-280972, V-280973, V-280974, V-280975, V-280976, V-280977, V-280981, V-280983, V-280984, V-280986, V-280987, V-280988, V-280989, V-280990, V-280991, V-280992, V-280993, V-280994, V-280996, V-280997, V-280999, V-281000, V-281001, V-281002, V-281003, V-281005, V-281006, V-281017, V-281018, V-281019, V-281020, V-281021, V-281022, V-281023, V-281024, V-281025, V-281026, V-281027, V-281028, V-281029, V-281030, V-281031, V-281032, V-281033, V-281034, V-281035, V-281036, V-281037, V-281038, V-281039, V-281040, V-281041, V-281042, V-281043, V-281044, V-281045, V-281047, V-281048, V-281049, V-281050, V-281051, V-281052, V-281053, V-281054, V-281055, V-281056, V-281057, V-281058, V-281059, V-281060, V-281061, V-281062, V-281063, V-281064, V-281065, V-281066, V-281067, V-281068, V-281069, V-281070, V-281071, V-281072, V-281073, V-281074, V-281075, V-281076, V-281077, V-281078, V-281079, V-281080, V-281081, V-281082, V-281083, V-281084, V-281085, V-281086, V-281087, V-281094, V-281095, V-281096, V-281097, V-281098, V-281099, V-281100, V-281101, V-281102, V-281103, V-281104, V-281105, V-281107, V-281108, V-281109, V-281110, V-281111, V-281113, V-281114, V-281115, V-281116, V-281117, V-281118, V-281119, V-281120, V-281121, V-281122, V-281123, V-281124, V-281125, V-281126, V-281127, V-281128, V-281129, V-281130, V-281131, V-281132, V-281133, V-281134, V-281135, V-281136, V-281137, V-281138, V-281139, V-281140, V-281141, V-281142, V-281143, V-281144, V-281145, V-281146, V-281147, V-281148, V-281149, V-281150, V-281151, V-281152, V-281153, V-281154, V-281155, V-281156, V-281157, V-281158, V-281159, V-281160, V-281161, V-281162, V-281163, V-281164, V-281165, V-281168, V-281169, V-281171, V-281174, V-281175, V-281177, V-281178, V-281179, V-281180, V-281181, V-281182, V-281183, V-281184, V-281185, V-281187, V-281188, V-281189, V-281190, V-281191, V-281192, V-281193, V-281195, V-281196, V-281197, V-281198, V-281200, V-281201, V-281204, V-281205, V-281206, V-281209, V-281210, V-281212, V-281214, V-281215, V-281217, V-281218, V-281219, V-281220, V-281224, V-281225, V-281226, V-281249, V-281251, V-281252, V-281253, V-281254, V-281255, V-281256, V-281257, V-281258, V-281259, V-281260, V-281261, V-281262, V-281263, V-281264, V-281265, V-281266, V-281269, V-281270, V-281271, V-281272, V-281273, V-281274, V-281276, V-281277, V-281278,

V-281279, V-281280, V-281281, V-281282, V-281284, V-281285, V-281286, V-281287, V-281288, V-281289, V-281290, V-281291, V-281293, V-281295, V-281296, V-281297, V-281300, V-281301, V-281302, V-281303, V-281304, V-281305, V-281306, V-281308, V-281309, V-281310, V-281311, V-281312, V-281313, V-281314, V-281315, V-281316, V-281317, V-281318, V-281319, V-281320, V-281322, V-281323, V-281324, V-281325, V-281327, V-281328, V-281331, V-281333, V-281334, V-281335, V-281337, V-281338, V-281340, V-281341, V-281342, V-281343, V-281344, V-281345, V-281346, V-281347, V-281348, V-281349, V-281350, V-281351, V-281352, V-281353, V-281354, V-281355, V-281356, V-281357, V-281358, V-281359, V-281360, V-281361, V-281363, V-281364 y V-281365

Amazon Linux 2023 STIG versión 1, edición 2

Incluye todos los ajustes de refuerzo de STIG que Amazon EC2 admite para vulnerabilidades de categoría III (baja), además de:

V-273995, V-274000, V-274001, V-274002, V-274003, V-274004, V-274005, V-274006, V-274008, V-274009, V-274010, V-274011, V-274012, V-274013, V-274014, V-274017, V-274018, V-274019, V-274020, V-274021, V-274022, V-274023, V-274024, V-274026, V-274027, V-274028, V-274030, V-274031, V-274032, V-274033, V-274034, V-274035, V-274036, V-274037, V-274040, V-274041, V-274042, V-274044, V-274045, V-274047, V-274048, V-274049, V-274050, V-274051, V-274053, V-274054, V-274059, V-274061, V-274062, V-274069, V-274070, V-274071, V-274072, V-274073, V-274074, V-274075, V-274076, V-274077, V-274078, V-274079, V-274081, V-274082, V-274083, V-274084, V-274085, V-274086, V-274087, V-274088, V-274089, V-274090, V-274091, V-274092, V-274093, V-274094, V-274095, V-274096, V-274097, V-274098, V-274099, V-274100, V-274101, V-274102, V-274103, V-274104, V-274105, V-274106, V-274107, V-274108, V-274109, V-274110, V-274111, V-274112, V-274113, V-274114, V-274115, V-274116, V-274117, V-274119, V-274120, V-274121, V-274122, V-274123, V-274124, V-274125, V-274126, V-274127, V-274128, V-274129, V-274130, V-274131, V-274132, V-274133, V-274134, V-274135, V-274136, V-274137, V-274138, V-274139, V-274140, V-274142, V-274143, V-274144, V-274145, V-274147, V-274149, V-274151, V-274152, V-274154, V-274155, V-274156, V-274157, V-274160, V-274161, V-274162, V-274163, V-274164, V-274165, V-274166, V-274167, V-274168, V-274169, V-274170, V-274173, V-274177, V-274181, V-274182, V-274185 y V-274187

SLES 12 STIG versión 3, edición 4

Incluye todos los ajustes de refuerzo de STIG que Amazon EC2 admite para vulnerabilidades de categoría III (baja), además de:

V-217102, V-217105, V-217105, V-217106, V-217106, V-217110, V-217116, V-217117, V-217118, V-217119, V-217120, V-217121, V-217122, V-217124, V-217125, V-217126, V-217127, V-217128, V-217130, V-217134, V-217138, V-217143, V-217147, V-217152, V-217153, V-217154, V-217155, V-217156, V-217158, V-217161, V-217163, V-217166, V-217167, V-217168, V-217169, V-217170, V-217171, V-217182, V-217183, V-217188, V-217190, V-217191, V-217194, V-217195, V-217196, V-217197, V-217200, V-217201, V-217202, V-217203, V-217204, V-217205, V-217206, V-217207, V-217208, V-217210, V-217217, V-217218, V-217223, V-217227, V-217230, V-217240, V-217241, V-217242, V-217243, V-217244, V-217245, V-217246, V-217247, V-217248, V-217249, V-217250, V-217251, V-217252, V-217253, V-217254, V-217255, V-217257, V-217258, V-217260, V-217265, V-217266, V-217267, V-217269, V-217272, V-217273, V-217274, V-217275, V-217276, V-217277, V-217278, V-217279, V-217280, V-217283, V-217284, V-217286, V-217287, V-217288, V-217289, V-217290, V-217291, V-217292, V-217293, V-217294, V-217295, V-217296, V-217299, V-217300, V-217301, V-217302, V-233308, V-237605, V-237606, V-237607, V-237608, V-237609, V-237610, V-237611, V-237612, V-237613, V-237614, V-237615, V-237616, V-237617, V-237618, V-237619, V-237620, V-237621, V-237622, V-237623, V-251720, V-251722, V-255914 y V-256981

SLES 15 STIG versión 2, edición 6

Incluye todos los ajustes de refuerzo de STIG que Amazon EC2 admite para vulnerabilidades de categoría III (baja), además de:

V-234802, V-234807, V-234808, V-234809, V-234813, V-234815, V-234817, V-234821, V-234822, V-234823, V-234825, V-234827, V-234828, V-234829, V-234830, V-234832, V-234833, V-234834, V-234835, V-234836, V-234837, V-234838, V-234839, V-234840, V-234841, V-234842, V-234843, V-234844, V-234845, V-234848, V-234854, V-234855, V-234856, V-234857, V-234858, V-234861, V-234862, V-234863, V-234869, V-234870, V-234875, V-234878, V-234880, V-234881, V-234882, V-234883, V-234884, V-234885, V-234886, V-234887, V-234888, V-234889, V-234891, V-234895, V-234896, V-234897, V-234899, V-234900, V-234901, V-234902, V-234903, V-234904, V-234906, V-234910, V-234911, V-234912, V-234913, V-234914, V-234918, V-234924, V-234928, V-234932, V-234937, V-234938, V-234939, V-234940, V-234941, V-234942, V-234943, V-234944, V-234945, V-234946, V-234947, V-234948, V-234949, V-234950, V-234951, V-234952, V-234954, V-234956, V-234957, V-234958, V-234959, V-234961, V-234962, V-234964, V-234966, V-234969, V-234973, V-234975, V-234976, V-234977, V-234978, V-234979, V-234981, V-234982, V-234983, V-234991, V-235002, V-235003, V-235007, V-235008, V-235009, V-235010, V-235013, V-235014, V-235015, V-235016, V-235017, V-235018, V-235019, V-235020, V-235021, V-235022, V-235023, V-235024, V-235025, V-235026, V-235028, V-235029, V-235030, V-251724, V-255920, V-256983 y V-274879

Ubuntu 18.04 STIG versión 2, edición 15

Incluye todos los ajustes de refuerzo de STIG que Amazon EC2 admite para vulnerabilidades de categoría III (baja), además de:

V-219149, V-219155, V-219156, V-219160, V-219166, V-219168, V-219176, V-219181, V-219184, V-219186, V-219188, V-219189, V-219190, V-219191, V-219192, V-219193, V-219194, V-219195, V-219196, V-219197, V-219198, V-219199, V-219200, V-219201, V-219202, V-219203, V-219204, V-219205, V-219206, V-219207, V-219208, V-219209, V-219213, V-219214, V-219215, V-219216, V-219217, V-219218, V-219219, V-219220, V-219221, V-219222, V-219223, V-219224, V-219225, V-219226, V-219227, V-219228, V-219229, V-219230, V-219231, V-219232, V-219233, V-219234, V-219235, V-219236, V-219238, V-219239, V-219240, V-219241, V-219242, V-219243, V-219244, V-219250, V-219254, V-219257, V-219263, V-219264, V-219265, V-219266, V-219267, V-219268, V-219269, V-219270, V-219271, V-219272, V-219273, V-219274, V-219275, V-219276, V-219277, V-219279, V-219281, V-219287, V-219291, V-219296, V-219297, V-219298, V-219299, V-219300, V-219303, V-219304, V-219306, V-219309, V-219310, V-219311, V-219315, V-219318, V-219319, V-219323, V-219326, V-219328, V-219330, V-219331, V-219335, V-219336, V-219337, V-219338, V-219339, V-219342, V-219344, V-233779, V-233780 y V-255906

Ubuntu 20.04 STIG versión 2, edición 4

Incluye todos los ajustes de refuerzo de STIG que Amazon EC2 admite para vulnerabilidades de categoría III (baja), además de:

V-238200, V-238205, V-238207, V-238209, V-238210, V-238211, V-238212, V-238213, V-238220, V-238225, V-238227, V-238228, V-238229, V-238230, V-238231, V-238232, V-238236, V-238238, V-238239, V-238240, V-238241, V-238242, V-238244, V-238245, V-238246, V-238247, V-238248, V-238249, V-238250, V-238251, V-238252, V-238253, V-238254, V-238255, V-238256, V-238257, V-238258, V-238264, V-238268, V-238271, V-238277, V-238278, V-238279, V-238280, V-238281, V-238282, V-238283, V-238284, V-238285, V-238286, V-238287, V-238288, V-238289, V-238290, V-238291, V-238292, V-238293, V-238294, V-238295, V-238297, V-238298, V-238299, V-238300, V-238301, V-238302, V-238303, V-238304, V-238309, V-238310, V-238315, V-238316, V-238317, V-238318, V-238319, V-238320, V-238324, V-238325, V-238329, V-238330, V-238333, V-238334, V-238337, V-238338, V-238339, V-238340, V-238341, V-238342, V-238343, V-238344, V-238345, V-238346, V-238347, V-238348, V-238349, V-238350, V-238351, V-238352, V-238353, V-238355, V-238356, V-238359, V-238360, V-238369, V-238370, V-238371, V-238376, V-238377, V-238378, V-251505, V-255912, V-274852 y V-274853

Ubuntu 22.04 STIG versión 2, edición 7

Incluye todos los ajustes de refuerzo de STIG que Amazon EC2 admite para vulnerabilidades de categoría III (baja), además de:

V-260471, V-260473, V-260474, V-260475, V-260475, V-260477, V-260478, V-260485, V-260486, V-260487, V-260488, V-260489, V-260490, V-260491, V-260492, V-260493, V-260494, V-260495, V-260496, V-260497, V-260498, V-260499, V-260500, V-260505, V-260506, V-260507, V-260508, V-260509, V-260510, V-260511, V-260512, V-260513, V-260514, V-260522, V-260527, V-260528, V-260530, V-260533, V-260534, V-260535, V-260537, V-260538, V-260540, V-260542, V-260543, V-260545, V-260546, V-260547, V-260553, V-260554, V-260555, V-260556, V-260557, V-260560, V-260561, V-260562, V-260563, V-260564, V-260565, V-260566, V-260567, V-260569, V-260572, V-260573, V-260574, V-260575, V-260576, V-260582, V-260584, V-260585, V-260586, V-260588, V-260589, V-260590, V-260591, V-260594, V-260597, V-260598, V-260599, V-260600, V-260601, V-260602, V-260603, V-260604, V-260605, V-260606, V-260607, V-260608, V-260609, V-260610, V-260611, V-260612, V-260613, V-260614, V-260615, V-260616, V-260617, V-260618, V-260619, V-260620, V-260621, V-260622, V-260623, V-260624, V-260625, V-260626, V-260627, V-260628, V-260629, V-260630, V-260631, V-260632, V-260633, V-260634, V-260635, V-260636, V-260637, V-260638, V-260639, V-260640, V-260641, V-260642, V-260643, V-260644, V-260645, V-260646, V-260647, V-260648, V-260649, V-274862, V-274864 y V-274866

Ubuntu 24.04 STIG versión 1, versión 4

Incluye todos los ajustes de refuerzo de STIG que Amazon EC2 admite para vulnerabilidades de categoría III (baja), además de:

V-270649, V-270651, V-270652, V-270653, V-270654, V-270656, V-270657, V-270659, V-270660, V-270661, V-270662, V-270663, V-270669, V-270672, V-270673, V-270674, V-270676, V-270678, V-270679, V-270680, V-270681, V-270683, V-270684, V-270685, V-270686, V-270687, V-270688, V-270689, V-270692, V-270693, V-270696, V-270697, V-270698, V-270699, V-270700, V-270701, V-270702, V-270703, V-270704, V-270705, V-270709, V-270715, V-270716, V-270718, V-270720, V-270721, V-270722, V-270723, V-270724, V-270725, V-270726, V-270727, V-270728, V-270729, V-270730, V-270731, V-270732, V-270733, V-270737, V-270739, V-270740, V-270741, V-270742, V-270743, V-270746, V-270750, V-270753, V-270755, V-270756, V-270757, V-270758, V-270759, V-270760, V-270765, V-270766, V-270767, V-270768, V-270769, V-270770, V-270771, V-270772, V-270773, V-270775, V-270776, V-270777, V-270778, V-270779, V-270780, V-270781, V-270782, V-270783, V-270784, V-270785, V-270786, V-270787, V-270788, V-270789, V-270790, V-270791, V-270792, V-270793, V-270794, V-270795, V-270796, V-270797, V-270798, V-270799, V-270800, V-270801, V-270802, V-270803, V-270804, V-270805, V-270806, V-270807, V-270808, V-270809, V-270810, V-270811, V-270812, V-270813, V-270814, V-270815, V-270821, V-270822, V-270823,

V-270824, V-270825, V-270826, V-270827, V-270828, V-270829, V-270830, V-270831, V-270832, V-274870, V-274871, V-274872 y V-274873

STIG de Linux versión I (Categoría I)

La siguiente lista contiene las configuraciones de STIG que Amazon EC2 admite en su infraestructura. Si una configuración compatible no es aplicable a su infraestructura, Amazon EC2 omite esa configuración y continúa. Por ejemplo, es posible que algunas configuraciones de STIG no se apliquen a los servidores independientes. Las políticas específicas de la organización también pueden afectar a las configuraciones que aplican, como por ejemplo, pedirle a los administradores que revisen la configuración de los documentos.

Para obtener una lista completa, consulte la Biblioteca de documentos de STIG. Para obtener información acerca de cómo ver la lista completa, consulte Herramientas de visualización de STIG.

> **Note**
>
> La categoría STIG High de Linux incluye todas las configuraciones de refuerzo STIG enumeradas que se aplican a las categorías STIG Media y Baja de Linux, además de las configuraciones de endurecimiento STIG que Amazon EC2 admite para las vulnerabilidades de categoría I.

RHEL 7 STIG versión 3, edición 15

Incluye todos los ajustes de refuerzo de STIG que Amazon EC2 admite para las vulnerabilidades de las categorías II y III (media y baja), además de:

- RHEL 7/CentOS 7/AL2

  V-204424, V-204425, V-204442, V-204443, V-204447, V-204448, V-204455, V-204462, V-204497, V-204497, V-204502, V-204594, V-204620 y V-204621

RHEL 8 STIG versión 2, lanzamiento 6

Incluye todos los ajustes de refuerzo de STIG que Amazon EC2 admite para las vulnerabilidades de las categorías II y III (media y baja), además de:

- RHEL 8/CentOS 8

V-230223, V-230264, V-230283, V-230284, V-230487, V-230492, V-230533, V-230558, V-244540, V-279933, V-230265, V-230226, V-230530, V-268322, V-230529 y V-230531

RHEL 9 STIG versión 2, edición 7

Incluye todos los ajustes de refuerzo de STIG que Amazon EC2 admite para las vulnerabilidades de las categorías II y III (media y baja), además de:

- RHEL 9/CentOS Stream 9

  V-257820, V-257821, V-257826, V-257835, V-257955, V-257956, V-258059, V-258230, V-258238, V-257984, V-257986, V-258078, V-258094, V-258235, V-257784 y V-257785

RHEL 10 versión 1, edición 1

Incluye todos los ajustes de refuerzo de STIG que Amazon EC2 admite para las vulnerabilidades de las categorías II y III (media y baja), además de:

V-280932, V-280933, V-280934, V-280944, V-280949, V-280951, V-280978, V-281007, V-281014, V-281015, V-281216, V-281222, V-281223, V-281267, V-281268, V-281275, V-281298, V-281299 y V-281307

Amazon Linux 2023 STIG versión 1, edición 2

Incluye todos los ajustes de refuerzo de STIG que Amazon EC2 admite para las vulnerabilidades de las categorías II y III (media y baja), además de:

V-273996, V-273997, V-273999, V-274007, V-274038, V-274039, V-274046, V-274052, V-274057 y V-274153

SLES 12 STIG versión 3, edición 4

Incluye todos los ajustes de refuerzo de STIG que Amazon EC2 admite para las vulnerabilidades de las categorías II y III (media y baja), además de:

V-217101, V-217139, V-217141, V-217142, V-217159, V-217160, V-217164, V-217264, V-217268, V-222386 y V-251721

SLES 15 STIG versión 2, edición 6

Incluye todos los ajustes de refuerzo de STIG que Amazon EC2 admite para las vulnerabilidades de las categorías II y III (media y baja), además de:

V-234800, V-234804, V-234818, V-234852, V-234859, V-234860, V-234898, V-234984, V-234985, V-234988, V-234989, V-234990, V-235031, V-235032 y V-251725

Ubuntu 18.04 STIG versión 2, edición 15

Incluye todos los ajustes de refuerzo de STIG que Amazon EC2 admite para las vulnerabilidades de las categorías II y III (media y baja), además de:

V-219157, V-219158, V-219177, V-219212, V-219308, V-219314, V-219316 y V-251507

Ubuntu 20.04 STIG versión 2, edición 4

Incluye todos los ajustes de refuerzo de STIG que Amazon EC2 admite para las vulnerabilidades de las categorías II y III (media y baja), además de:

V-238201, V-238218, V-238219, V-238326, V-238327, V-238380 y V-251504

Ubuntu 22.04 STIG versión 2, edición 7

Incluye todos los ajustes de refuerzo de STIG que Amazon EC2 admite para las vulnerabilidades de las categorías II y III (media y baja), además de:

V-260469, V-260482, V-260483, V-260523, V-260524, V-260526, V-260529, V-260539, V-260570, V-260571, V-260579 y V-279937

Ubuntu 24.04 STIG versión 1, versión 4

Incluye todos los ajustes de refuerzo de STIG que Amazon EC2 admite para las vulnerabilidades de las categorías II y III (media y baja), además de:

V-270647, V-270648, V-270665, V-270666, V-270708, V-270711, V-270712, V-270713, V-270714, V-270717, V-270736, V-270738 y V-279938

Configuración de endurecimiento de STIG para instancias EC2 de Windows

Amazon EC2 admite las líneas de base de STIG para las siguientes versiones del sistema operativo Windows:

- Windows Server 2025
- Windows Server 2022
- Windows Server 2019
- Windows Server 2016
- Windows Server 2012 R2

En esta sección se enumeran las configuraciones de STIG actuales que Amazon EC2 admite para su infraestructura de Windows, seguidas de un registro del historial de versiones.

Puede aplicar una configuración de STIG baja, media o alta.

STIG Low de Windows (Categoría III)

La siguiente lista contiene las configuraciones de STIG que Amazon EC2 admite en su infraestructura. Si una configuración compatible no es aplicable a su infraestructura, Amazon EC2 omite esa configuración y continúa. Por ejemplo, es posible que algunas configuraciones de STIG no se apliquen a los servidores independientes. Las políticas específicas de la organización también pueden afectar a las configuraciones que aplican, como por ejemplo, pedirle a los administradores que revisen la configuración de los documentos.

Para obtener una lista completa de las STIG de Windows, consulte la Biblioteca de documentos de STIG. Para obtener información acerca de cómo ver la lista completa, consulte Herramientas de visualización de STIG.

- Windows Server 2025 STIG Version 1 Release 1

  V-278082, V-278083, V-278084, V-278085, V-278098, V-278104, V-278110 y V-278231
- Windows Server 2022 STIG versión 2, edición 7

  V-254335, V-254336, V-254337, V-254338, V-254351, V-254357, V-254363 y V-254481
- Windows Server 2019 STIG versión 3, edición 7

  V-205691, V-205819, V-205858, V-205859, V-205860, V-205870, V-205871 y V-205923.
- Windows Server 2016 STIG versión 2, edición 10

  V-224916, V-224917, V-224918, V-224919, V-224931, V-224942 y V-225060.
- Windows Server 2012 R2 MS STIG Version 3 Release 5

V-225250, V-225318, V-225319, V-225324, V-225327, V-225328, V-225330, V-225331, V-225332, V-225333, V-225334, V-225335, V-225336, V-225342, V-225343, V-225355, V-225357, V-225358, V-225359, V-225360, V-225362, V-225363, V-225376, V-225392, V-225394, V-225412, V-225459, V-225460, V-225462, V-225468, V-225473, V-225476, V-225479, V-225480, V-225481, V-225482, V-225483, V-225484, V-225485, V-225487, V-225488, V-225489, V-225490, V-225511, V-225514, V-225525, V-225526, V-225536 y V-225537

- Microsoft .NET Framework 4.0 STIG Version 2 Release 7

  No se aplica ninguna configuración de STIG a Microsoft .NET Framework para vulnerabilidades de categoría III.

- Windows Firewall STIG versión 2, edición 2

  V-241994, V-241995, V-241996, V-241999, V-242000, V-242001, V-242006, V-242007 y V-242008

- Internet Explorer 11 STIG versión 2, inicialización 6

  V-223056 y V-223078

- Microsoft Edge STIG versión 2, edición 4 (solo Windows Server 2022 y 2025)

  V-235727, V-235731, V-235751, V-235752 y V-235765

STIG Medium de Windows (Categoría II)

La siguiente lista contiene las configuraciones de STIG que Amazon EC2 admite en su infraestructura. Si una configuración compatible no es aplicable a su infraestructura, Amazon EC2 omite esa configuración y continúa. Por ejemplo, es posible que algunas configuraciones de STIG no se apliquen a los servidores independientes. Las políticas específicas de la organización también pueden afectar a las configuraciones que aplican, como por ejemplo, pedirle a los administradores que revisen la configuración de los documentos.

Para obtener una lista completa de las STIG de Windows, consulte la Biblioteca de documentos de STIG. Para obtener información acerca de cómo ver la lista completa, consulte Herramientas de visualización de STIG.

> **Note**
>
> La categoría STIG Medium de Windows incluye todas las configuraciones de refuerzo STIG enumeradas que se aplican a Windows STIG low (categoría III), además de las

configuraciones de endurecimiento STIG que Amazon EC2 admite para las vulnerabilidades de categoría II.

- Windows Server 2025 STIG Version 1 Release 1

  Incluye todos los ajustes de refuerzo de STIG que Amazon EC2 admite para vulnerabilidades de categoría III (baja), además de:

  V-278015, V-278016, V-278019, V-278020, V-278021, V-278022, V-278023, V-278024, V-278025, V-278026, V-278033, V-278034, V-278035, V-278036, V-278037, V-278038, V-278039, V-278047, V-278048, V-278049, V-278050, V-278051, V-278052, V-278053, V-278054, V-278055, V-278056, V-278057, V-278058, V-278059, V-278060, V-278061, V-278062, V-278063, V-278064, V-278065, V-278066, V-278067, V-278068, V-278069, V-278070, V-278071, V-278072, V-278073, V-278074, V-278075, V-278076, V-278077, V-278078, V-278079, V-278080, V-278086, V-278088, V-278089, V-278091, V-278092, V-278093, V-278094, V-278095, V-278096, V-278097, V-278102, V-278103, V-278105, V-278106, V-278107, V-278108, V-278109, V-278111, V-278112, V-278113, V-278114, V-278115, V-278116, V-278117, V-278118, V-278119, V-278120, V-278122, V-278123, V-278124, V-278126, V-278127, V-278129, V-278130, V-278131, V-278165, V-278168, V-278169, V-278170, V-278171, V-278174, V-278180, V-278181, V-278182, V-278183, V-278184, V-278185, V-278187, V-278188, V-278189, V-278192, V-278193, V-278194, V-278195, V-278198, V-278199, V-278200, V-278201, V-278202, V-278203, V-278204, V-278205, V-278206, V-278209, V-278210, V-278211, V-278212, V-278213, V-278214, V-278218, V-278220, V-278221, V-278222, V-278223, V-278226, V-278227, V-278228, V-278229, V-278230, V-278232, V-278233, V-278234, V-278235, V-278236, V-278237, V-278238, V-278239, V-278240, V-278241, V-278243, V-278244, V-278245, V-278247, V-278248, V-278249, V-278251, V-278252, V-278253, V-278254, V-278255, V-278256, V-278257, V-278258, V-278259, V-278260, V-278261, V-278262, V-279916, V-279917, V-279918, V-279919, V-279920, V-279921, V-279922 y V-279923
- Windows Server 2022 STIG versión 2, edición 7

  Incluye todos los ajustes de refuerzo de STIG que Amazon EC2 admite para vulnerabilidades de categoría III (baja), además de:

  V-254247, V-254269, V-254270, V-254271, V-254272, V-254273, V-254274, V-254275, V-254276, V-254277, V-254278, V-254285, V-254286, V-254287, V-254288, V-254289, V-254290, V-254291, V-254292, V-254296, V-254297, V-254298, V-254299, V-254300, V-254301, V-254302, V-254303, V-254304, V-254305, V-254307, V-254309, V-254311, V-254312, V-254313, V-254314, V-254315, V-254316, V-254319, V-254320, V-254321, V-254322, V-254323, V-254324, V-254325, V-254326,

V-254327, V-254328, V-254329, V-254330, V-254331, V-254332, V-254333, V-254334, V-254339, V-254341, V-254342, V-254344, V-254345, V-254346, V-254347, V-254348, V-254349, V-254350, V-254355, V-254356, V-254358, V-254359, V-254360, V-254361, V-254362, V-254364, V-254365, V-254366, V-254367, V-254368, V-254369, V-254370, V-254371, V-254372, V-254373, V-254375, V-254376, V-254377, V-254379, V-254380, V-254382, V-254383, V-254384, V-254431, V-254433, V-254434, V-254435, V-254436, V-254438, V-254439, V-254440, V-254442, V-254443, V-254444, V-254445, V-254447, V-254448, V-254449, V-254450, V-254451, V-254452, V-254453, V-254454, V-254455, V-254456, V-254459, V-254460, V-254461, V-254462, V-254463, V-254464, V-254468, V-254470, V-254471, V-254472, V-254473, V-254476, V-254477, V-254478, V-254479, V-254480, V-254482, V-254483, V-254484, V-254485, V-254486, V-254487, V-254488, V-254489, V-254491, V-254493, V-254494, V-254495, V-254497, V-254498, V-254499, V-254501, V-254502, V-254503, V-254504, V-254505, V-254506, V-254507, V-254508, V-254509, V-254510, V-254511, V-254512, V-278942, V-278943, V-278944, V-278945, V-278946, V-278947, V-278948 y V-278949

- Windows Server 2019 STIG versión 3, edición 7

  Incluye todos los ajustes de refuerzo de STIG que Amazon EC2 admite para vulnerabilidades de categoría III (baja), además de:

  V-205625, V-205626, V-205627, V-205629, V-205630, V-205633, V-205634, V-205635, V-205636, V-205637, V-205638, V-205639, V-205640, V-205641, V-205642, V-205643, V-205644, V-205648, V-205649, V-205650, V-205651, V-205652, V-205655, V-205656, V-205659, V-205660, V-205662, V-205671, V-205672, V-205673, V-205675, V-205676, V-205678, V-205679, V-205680, V-205681, V-205682, V-205683, V-205684, V-205685, V-205686, V-205687, V-205688, V-205689, V-205690, V-205692, V-205693, V-205694, V-205697, V-205698, V-205708, V-205709, V-205712, V-205714, V-205716, V-205717, V-205718, V-205719, V-205720, V-205722, V-205730, V-205731, V-205733, V-205747, V-205748, V-205749, V-205751, V-205752, V-205754, V-205755, V-205756, V-205758, V-205759, V-205760, V-205761, V-205762, V-205763, V-205764, V-205765, V-205766, V-205767, V-205768, V-205769, V-205770, V-205771, V-205772, V-205773, V-205774, V-205775, V-205776, V-205777, V-205778, V-205779, V-205780, V-205781, V-205782, V-205783, V-205784, V-205795, V-205796, V-205797, V-205798, V-205801, V-205808, V-205809, V-205810, V-205811, V-205812, V-205813, V-205814, V-205815, V-205816, V-205817, V-205821, V-205822, V-205823, V-205824, V-205825, V-205826, V-205827, V-205828, V-205830, V-205832, V-205833, V-205835, V-205836, V-205837, V-205838, V-205842, V-205861, V-205863, V-205865, V-205866, V-205867, V-205868, V-205869, V-205872, V-205873, V-205874, V-205909, V-205910, V-205911, V-205912, V-205915, V-205916, V-205917, V-205918, V-205920, V-205921, V-205922, V-205925, V-257503, V-278934, V-278935, V-278936, V-278937, V-278938, V-278939, V-278940 y V-278941

- Windows Server 2016 STIG versión 2, edición 10

Incluye todos los ajustes de refuerzo de STIG que Amazon EC2 admite para vulnerabilidades de categoría III (baja), además de:

V-224850, V-224851, V-224852, V-224853, V-224854, V-224855, V-224856, V-224857, V-224858, V-224859, V-224866, V-224867, V-224868, V-224869, V-224870, V-224871, V-224872, V-224873, V-224877, V-224878, V-224879, V-224880, V-224881, V-224882, V-224883, V-224884, V-224885, V-224886, V-224888, V-224890, V-224892, V-224893, V-224894, V-224895, V-224896, V-224897, V-224900, V-224901, V-224902, V-224903, V-224904, V-224905, V-224906, V-224907, V-224908, V-224909, V-224910, V-224911, V-224912, V-224913, V-224914, V-224915, V-224920, V-224921, V-224922, V-224924, V-224925, V-224926, V-224927, V-224928, V-224929, V-224930, V-224935, V-224936, V-224937, V-224938, V-224939, V-224940, V-224941, V-224943, V-224944, V-224945, V-224946, V-224947, V-224948, V-224949, V-224951, V-224952, V-224953, V-224955, V-224956, V-224957, V-224959, V-224960, V-224962, V-224963, V-224965, V-224966, V-224967, V-224968, V-224969, V-224987, V-224988, V-224989, V-224995, V-224996, V-224997, V-224998, V-224999, V-225000, V-225001, V-225002, V-225003, V-225004, V-225005, V-225008, V-225009, V-225010, V-225011, V-225013, V-225014, V-225015, V-225016, V-225017, V-225018, V-225019, V-225020, V-225021, V-225022, V-225023, V-225024, V-225026, V-225027, V-225028, V-225029, V-225030, V-225031, V-225032, V-225033, V-225034, V-225035, V-225038, V-225039, V-225040, V-225041, V-225042, V-225043, V-225047, V-225049, V-225050, V-225051, V-225052, V-225055, V-225056, V-225057, V-225058, V-225059, V-225061, V-225062, V-225063, V-225064, V-225065, V-225066, V-225067, V-225068, V-225070, V-225072, V-225073, V-225074, V-225076, V-225077, V-225078, V-225080, V-225081, V-225082, V-225083, V-225084, V-225085, V-225086, V-225087, V-225088, V-225089, V-225092, V-225093 y V-257502

- Windows Server 2012 R2 MS STIG Version 3 Release 5

  Incluye todos los ajustes de refuerzo de STIG que Amazon EC2 admite para vulnerabilidades de categoría III (baja), además de:

  V-225239, V-225259, V-225260, V-225261, V-225263, V-225264, V-225265, V-225266, V-225267, V-225268, V-225269, V-225270, V-225271, V-225272, V-225273, V-225275, V-225276, V-225277, V-225278, V-225279, V-225280, V-225281, V-225282, V-225283, V-225284, V-225285, V-225286, V-225287, V-225288, V-225289, V-225290, V-225291, V-225292, V-225293, V-225294, V-225295, V-225296, V-225297, V-225298, V-225299, V-225300, V-225301, V-225302, V-225303, V-225304, V-225305, V-225314, V-225315, V-225316, V-225317, V-225325, V-225326, V-225329, V-225337, V-225338, V-225339, V-225340, V-225341, V-225344, V-225345, V-225346, V-225347, V-225348, V-225349, V-225350, V-225351, V-225352, V-225353, V-225356, V-225367, V-225368, V-225369, V-225370, V-225371, V-225372, V-225373, V-225374, V-225375, V-225377, V-225378, V-225379,

V-225380, V-225381, V-225382, V-225383, V-225384, V-225385, V-225386, V-225389, V-225391, V-225393, V-225395, V-225397, V-225398, V-225400, V-225401, V-225402, V-225404, V-225405, V-225406, V-225407, V-225408, V-225409, V-225410, V-225411, V-225413, V-225414, V-225415, V-225441, V-225442, V-225443, V-225448, V-225452, V-225453, V-225454, V-225455, V-225456, V-225457, V-225458, V-225461, V-225463, V-225464, V-225469, V-225470, V-225471, V-225472, V-225474, V-225475, V-225477, V-225478, V-225486, V-225494, V-225500, V-225501, V-225502, V-225503, V-225504, V-225506, V-225508, V-225509, V-225510, V-225513, V-225515, V-225516, V-225517, V-225518, V-225519, V-225520, V-225521, V-225522, V-225523, V-225524, V-225527, V-225528, V-225529, V-225530, V-225531, V-225532, V-225533, V-225534, V-225535, V-225538, V-225539, V-225540, V-225541, V-225542, V-225543, V-225544, V-225545, V-225546, V-225548, V-225549, V-225550, V-225551, V-225553, V-225554, V-225555, V-225557, V-225558, V-225559, V-225560, V-225561, V-225562, V-225563, V-225564, V-225565, V-225566, V-225567, V-225568, V-225569, V-225570, V-225571, V-225572, V-225573 y V-225574

- Microsoft .NET Framework 4.0 STIG Version 2 Release 7

  Incluye todos los ajustes de refuerzo de STIG que Amazon EC2 admite para vulnerabilidades de categoría III (baja), además de:

  V-225223, V-225230, V-225235 y V-225238

- Windows Firewall STIG versión 2, edición 2

  Incluye todos los ajustes de refuerzo de STIG que Amazon EC2 admite para vulnerabilidades de categoría III (baja), además de:

  V-241989, V-241990, V-241991, V-241993, V-241998, V-242003, V-242004 y V-242005

- Internet Explorer 11 STIG versión 2, inicialización 6

  Incluye todos los ajustes de refuerzo de STIG que Amazon EC2 admite para vulnerabilidades de categoría III (baja), además de:

  V-223015, V-223017, V-223018, V-223019, V-223020, V-223021, V-223022, V-223023, V-223024, V-223025, V-223026, V-223027, V-223028, V-223029, V-223030, V-223031, V-223032, V-223033, V-223034, V-223035, V-223036, V-223037, V-223038, V-223039, V-223040, V-223041, V-223042, V-223043, V-223044, V-223045, V-223046, V-223048, V-223049, V-223050, V-223051, V-223052, V-223053, V-223054, V-223055, V-223057, V-223058, V-223059, V-223060, V-223061, V-223062, V-223063, V-223064, V-223065, V-223066, V-223067, V-223068, V-223069, V-223070, V-223071, V-223072, V-223073, V-223074, V-223075, V-223076, V-223077, V-223079, V-223080, V-223081, V-223082, V-223083, V-223084, V-223085, V-223086, V-223087, V-223088, V-223089, V-223090,

V-223091, V-223092, V-223093, V-223094, V-223095, V-223096, V-223097, V-223098, V-223099, V-223100, V-223101, V-223102, V-223103, V-223104, V-223105, V-223106, V-223107, V-223108, V-223109, V-223110, V-223111, V-223112, V-223113, V-223114, V-223115, V-223116, V-223117, V-223118, V-223119, V-223120, V-223121, V-223123, V-223125, V-223126, V-223127, V-223128, V-223129, V-223130, V-223131, V-223132, V-223133, V-223134, V-223135, V-223136, V-223137, V-223138, V-223139, V-223140, V-223141, V-223142, V-223143, V-223144, V-223145, V-223146, V-223147, V-223148, V-223149, V-250540 y V-250541

- Microsoft Edge STIG versión 2, edición 4 (solo Windows Server 2022 y 2025)

  V-235720, V-235721, V-235723, V-235724, V-235725, V-235726, V-235728, V-235729, V-235730, V-235732, V-235733, V-235734, V-235735, V-235736, V-235737, V-235738, V-235739, V-235740, V-235741, V-235742, V-235743, V-235744, V-235745, V-235746, V-235747, V-235748, V-235749, V-235750, V-235754, V-235756, V-235760, V-235761, V-235763, V-235764, V-235766, V-235767, V-235768, V-235769, V-235770, V-235771, V-235772, V-235773, V-235774 y V-246736

- STIG de Microsoft Defender versión 2, inicialización 7

  Incluye todos los ajustes de refuerzo de STIG que Amazon EC2 admite para vulnerabilidades de categoría III (baja), además de:

  V-213427, V-213429, V-213430, V-213431, V-213432, V-213433, V-213434, V-213435, V-213436, V-213437, V-213438, V-213439, V-213440, V-213441, V-213442, V-213443, V-213444, V-213445, V-213446, V-213447, V-213448, V-213449, V-213450, V-213451, V-213454, V-213455, V-213456, V-213457, V-213458, V-213459, V-213460, V-213461, V-213462, V-213463, V-213464, V-213465, V-213466, V-278647, V-278648, V-278649, V-278650, V-278651, V-278652, V-278653, V-278654, V-278655, V-278656, V-278658, V-278659, V-278660, V-278661, V-278662, V-278668, V-278669, V-278672, V-278674, V-278675, V-278676, V-278677, V-278678, V-278679, V-278680 y V-278863

STIG de Windows versión I (Categoría I)

La siguiente lista contiene las configuraciones de STIG que Amazon EC2 admite en su infraestructura. Si una configuración compatible no es aplicable a su infraestructura, Amazon EC2 omite esa configuración y continúa. Por ejemplo, es posible que algunas configuraciones de STIG no se apliquen a los servidores independientes. Las políticas específicas de la organización también pueden afectar a las configuraciones que aplican, como por ejemplo, pedirle a los administradores que revisen la configuración de los documentos.

Para obtener una lista completa de las STIG de Windows, consulte la Biblioteca de documentos de STIG. Para obtener información acerca de cómo ver la lista completa, consulte Herramientas de visualización de STIG.

> **Note**
>
> La categoría STIG High de Windows incluye todas las configuraciones de refuerzo STIG enumeradas que se aplican a las categorías STIG Media y Baja de Windows, además de las configuraciones de endurecimiento STIG que Amazon EC2 admite para las vulnerabilidades de categoría I.

- Windows Server 2025 STIG Version 1 Release 1

  Incluye todos los ajustes de refuerzo de STIG que Amazon EC2 admite para las vulnerabilidades de las categorías II y III (media y baja), además de:

  V-278040, V-278099, V-278100, V-278101, V-278121, V-278125, V-278128, V-278196, V-278215, V-278216, V-278217, V-278219, V-278225, V-278242, V-278246 y V-278250

- Windows Server 2022 STIG versión 2, edición 7

  Incluye todos los ajustes de refuerzo de STIG que Amazon EC2 admite para las vulnerabilidades de las categorías II y III (media y baja), además de:

  V-254250, V-254293, V-254352, V-254353, V-254354, V-254374, V-254378, V-254381, V-254446, V-254466, V-254467, V-254469, V-254474, V-254475, V-254492, V-254496 y V-254500

- Windows Server 2019 STIG versión 3, edición 7

  Incluye todos los ajustes de refuerzo de STIG que Amazon EC2 admite para las vulnerabilidades de las categorías II y III (media y baja), además de:

  V-205653, V-205654, V-205663, V-205711, V-205713, V-205724, V-205725, V-205750, V-205753, V-205757, V-205802, V-205804, V-205805, V-205806, V-205849, V-205908, V-205914 y V-205919

- Windows Server 2016 STIG versión 2, edición 10

  Incluye todos los ajustes de refuerzo de STIG que Amazon EC2 admite para las vulnerabilidades de las categorías II y III (media y baja), además de:

V-224831, V-224874, V-224932, V-224933, V-224934, V-224954, V-224958, V-224961, V-225025, V-225045, V-225046, V-225048, V-225053, V-225054, V-225071, V-225079 y V-225091

- Windows Server 2012 R2 MS STIG Version 3 Release 5

  Incluye todos los ajustes de refuerzo de STIG que Amazon EC2 admite para las vulnerabilidades de las categorías II y III (media y baja), además de:

  V-225274, V-225354, V-225364, V-225365, V-225366, V-225390, V-225396, V-225399, V-225444, V-225449, V-225491, V-225492, V-225493, V-225496, V-225497, V-225498, V-225505, V-225507, V-225547, V-225552 y V-225556

- Microsoft .NET Framework 4.0 STIG Version 2 Release 7

  Incluye todos los ajustes de refuerzo de STIG que Amazon EC2 admite para las vulnerabilidades de las categorías II y III (media y baja) de Microsoft.NET Framework. No se aplica ninguna configuración de STIG adicional para vulnerabilidades de categoría I.

- Windows Firewall STIG versión 2, edición 2

  Incluye todos los ajustes de refuerzo de STIG que Amazon EC2 admite para las vulnerabilidades de las categorías II y III (media y baja), además de:

  V-241992, V-241997 y V-242002

- Internet Explorer 11 STIG versión 2, inicialización 6

  Incluye todos los ajustes de refuerzo de STIG que Amazon EC2 admite para las vulnerabilidades de las categorías II y III (media y baja), además de:

  V-252910

- Microsoft Edge STIG versión 2, edición 4 (solo Windows Server 2022 y 2025)

  Incluye todos los ajustes de refuerzo de STIG que Amazon EC2 admite para las vulnerabilidades de las categorías II y III (media y baja), además de:

  V-235758 y V-235759

- STIG de Microsoft Defender versión 2, inicialización 7

  Incluye todos los ajustes de refuerzo de STIG que Amazon EC2 admite para las vulnerabilidades de las categorías II y III (media y baja), además de:

V-213426, V-213428, V-213452 y V-213453

Descargas de scripts de endurecimiento de STIG

Amazon agrupa los scripts de endurecimiento de STIG en paquetes relacionados con el sistema operativo para cada versión. Los paquetes son archivos de almacenamiento adecuados para el sistema operativo de destino en el que se descargan y se ejecutan. Los paquetes de scripts de Linux se almacenan como archivos TAR (extensión de archivo .tgz). Los paquetes de scripts de Windows se almacenan como archivos ZIP (extensión de archivo .zip).

Amazon almacena los paquetes de scripts en el bucket de `STIG` Windows S3 de EC2 en cada Región de AWS. Los paquetes de Linux no tienen un bucket independiente. Utiliza SSL/TLS para comunicarse con los recursos de AWS. Exigimos TLS 1.2 y recomendamos TLS 1.3.

Temas

- Detalles del paquete de descargas de STIG
- Historial de versiones de Linux STIG
- Historial de versiones de STIG de Windows

Detalles del paquete de descargas de STIG

> **Important**
>
> Con pocas excepciones, los scripts de endurecimiento de STIG que descarga el documento de Systems Manager no instalan paquetes de terceros. Si los paquetes de terceros ya están instalados en la instancia o si el parámetro `InstallPackage` está configurado como `yes`, se aplican las STIG relacionadas que Amazon EC2 admite para ese paquete.

Al ejecutar el siguiente comando desde la AWS CLI, Amazon S3 descarga el último archivo del paquete de scripts de endurecimiento de STIG del bucket.

```
aws s3 cp s3://aws-windows-downloads-region/STIG/operating system/Latest/bundle-name destination-directory
```

Ejemplo: descargar a un directorio temporal

En este ejemplo se muestra un paquete de Linux que se descarga en el directorio `/tmp`

```
aws s3 cp s3://aws-windows-downloads-us-east-1/STIG/Linux/
Latest/LinuxAWSConfigureSTIG.tgz /tmp
```

Los patrones y ejemplos de las rutas de almacenamiento de los archivos de descarga y los nombres de los archivos de paquetes son los siguientes:

Ruta de almacenamiento de archivos de descarga

`s3://aws-windows-downloads-`*`<region>`*`/STIG/`*`<operating system>`*`/Latest/`*`<bundle file name>`*

Variables de ruta de descarga

region

Región de AWS (Cada región tiene su propio bucket de descarga).

operating system

La plataforma del sistema operativo de la instancia en la que se aplican las STIG; `Linux` o `Windows`.

bundle file name

El formato es *`<nombre del paquete del sistema operativo>`*.*`<extensión de archivo>`*.

os bundle name

El prefijo de nombre estándar del paquete del sistema operativo es `LinuxAWSConfigureSTIG` o `AWSConfigureSTIG`. Para mantener la compatibilidad con versiones anteriores, la descarga para Windows no incluye un prefijo de plataforma.

file extension

Formato de archivo comprimido `tgz` (Linux) o `zip` (Windows).

Ejemplos de nombres de archivos de paquete

- `LinuxAWSConfigureSTIG.tgz`
- `AWSConfigureSTIG.zip`

Historial de versiones de Linux STIG

Esta sección registra el historial de versiones de los paquetes de scripts de Linux que se actualizan trimestralmente. Para ver los cambios y las versiones publicadas durante un trimestre, elija el título para ampliar la información. Si no hay cambios en el trimestre, lo verá reflejado en el título.

Cambios en el primer trimestre de 2026 - 04/07/2026:

Se añadió soporte para el sistema operativo de RHEL 10 y se actualizaron las siguientes versiones de STIG y se aplicó la STIG para la versión del primer trimestre de 2026 para todos los niveles de conformidad (bajo/medio/alto):

STIG-Build-Linux versión 1.0.x

- RHEL 8 STIG versión 2, lanzamiento 6
- RHEL 9 STIG versión 2, edición 7
- RHEL 10 STIG versión 1, lanzamiento 1
- Amazon Linux 2023 STIG versión 1, edición 2
- SLES 12 STIG versión 3, edición 4
- SLES 15 STIG versión 2, edición 6
- Ubuntu 20.04 STIG versión 2, edición 4
- Ubuntu 22.04 STIG versión 2, edición 7
- Ubuntu 24.04 STIG versión 1, versión 4

Cambios en el tercer trimestre de 2025 - 4/9/2025:

Se agregó compatibilidad con el sistema operativo SUSE Linux Enterprise Server (SLES) y Amazon Linux 2023. Se actualizaron las siguientes versiones de STIG y se aplicó la STIG para la versión del tercer trimestre de 2025 para todos los niveles de conformidad (bajo/medio/alto):

STIG-Build-Linux versión 1.0.x

- RHEL 7 STIG versión 3, edición 15
- RHEL 8 STIG versión 2, edición 4
- RHEL 9 STIG versión 2, edición 5

- Amazon Linux 2023 STIG versión 1, edición 1
- SLES 12 STIG versión 3, edición 3
- SLES 15 STIG versión 2, edición 5
- Ubuntu 18.04 STIG versión 2, edición 15
- Ubuntu 20.04 STIG versión 2, edición 3
- Ubuntu 22.04 STIG versión 2, edición 5
- Ubuntu 24.04 STIG versión 1, edición 2

Cambios en el segundo trimestre de 2025: 26/6/2025

Se actualizaron las versiones de STIG y se aplicó la STIG para la versión del segundo trimestre de 2025:

STIG de Linux versión III (Categoría III)

- RHEL 7 STIG versión 3, edición 15
- RHEL 8 STIG versión 2, edición 3
- RHEL 9 STIG versión 2, edición 4
- Ubuntu 18.04 STIG versión 2, edición 15
- Ubuntu 20.04 STIG versión 2, edición 2
- Ubuntu 22.04 STIG versión 2, edición 4
- Ubuntu 24.04 versión 1, edición 1

STIG de Linux versión II (Categoría II)

- RHEL 7 STIG versión 3, edición 15
- RHEL 8 STIG versión 2, edición 3
- RHEL 9 STIG versión 2, edición 4
- Ubuntu 18.04 STIG versión 2, edición 15
- Ubuntu 20.04 STIG versión 2, edición 2
- Ubuntu 22.04 STIG versión 2, edición 4
- Ubuntu 24.04 versión 1, edición 1

STIG de Linux versión I (Categoría I)

- RHEL 7 STIG versión 3, edición 15
- RHEL 8 STIG versión 2, edición 3
- RHEL 9 STIG versión 2, edición 4
- Ubuntu 18.04 STIG versión 2, edición 15
- Ubuntu 20.04 STIG versión 2, edición 2
- Ubuntu 22.04 STIG versión 2, edición 4
- Ubuntu 24.04 versión 1, edición 1

Cambios en el primer trimestre de 2025: 11/4/2025:

Se actualizaron las siguientes versiones de STIG, se aplicó la STIG para la versión del primer trimestre de 2025 y se agregó compatibilidad para Ubuntu 24.04:

STIG de Linux versión III (Categoría III)

- RHEL 7 STIG versión 3, edición 15
- RHEL 8 STIG versión 2, edición 2
- RHEL 9 STIG versión 2, edición 3
- Ubuntu 18.04 STIG versión 2, edición 15
- Ubuntu 20.04 STIG versión 2, edición 2
- Ubuntu 22.04 STIG versión 2, edición 3
- Ubuntu 24.04 versión 1, edición 1

STIG de Linux versión II (Categoría II)

- RHEL 7 STIG versión 3, edición 15
- RHEL 8 STIG versión 2, edición 2
- RHEL 9 STIG versión 2, edición 3
- Ubuntu 18.04 STIG versión 2, edición 15
- Ubuntu 20.04 STIG versión 2, edición 2
- Ubuntu 22.04 STIG versión 2, edición 3
- Ubuntu 24.04 versión 1, edición 1

STIG de Linux versión I (Categoría I)

- RHEL 7 STIG versión 3, edición 15
- RHEL 8 STIG versión 2, edición 2
- RHEL 9 STIG versión 2, edición 3
- Ubuntu 18.04 STIG versión 2, edición 15
- Ubuntu 20.04 STIG versión 2, edición 2
- Ubuntu 22.04 STIG versión 2, edición 3
- Ubuntu 24.04 versión 1, edición 1

Cambios en el cuarto trimestre de 2024: 10/12/2024:

Se actualizaron las siguientes versiones de STIG, se aplicó la STIG para la versión del cuarto trimestre de 2024 y se agregó información sobre dos nuevos parámetros de entrada para los componentes de Linux:

STIG de Linux versión III (Categoría III)

- RHEL 7 STIG versión 3, edición 15
- RHEL 8 STIG versión 2, edición 1
- RHEL 9 STIG versión 2, edición 2
- Ubuntu 18.04 STIG versión 2, edición 15
- Ubuntu 20.04 STIG versión 2, edición 1
- Ubuntu 22.04 STIG versión 2, edición 2

STIG de Linux versión II (Categoría II)

- RHEL 7 STIG versión 3, edición 15
- RHEL 8 STIG versión 2, edición 1
- RHEL 9 STIG versión 2, edición 2
- Ubuntu 18.04 STIG versión 2, edición 15
- Ubuntu 20.04 STIG versión 2, edición 1
- Ubuntu 22.04 STIG versión 2, edición 2

STIG de Linux versión I (Categoría I)

- RHEL 7 STIG versión 3, edición 15
- RHEL 8 STIG versión 2, edición 1
- RHEL 9 STIG versión 2, edición 2
- Ubuntu 18.04 STIG versión 2, edición 15
- Ubuntu 20.04 STIG versión 2, edición 1
- Ubuntu 22.04 STIG versión 2, edición 2

Cambios en el tercer trimestre de 2024: 4/10/2024 (sin cambios):

No se produjeron cambios en el componente STIGS de Linux para la versión del tercer trimestre de 2024.

Cambios en el segundo trimestre de 2024: 10 de mayo de 2024:

Se actualizaron las versiones de STIG y se aplicó el STIGS para la versión del segundo trimestre de 2024. También se ha agregado soporte para RHEL 9, CentOS Stream 9 y Ubuntu 22.04, como sigue:

STIG de Linux versión III (Categoría III)

- RHEL 7 STIG versión 3, edición 14
- RHEL 8 STIG versión 1, edición 14
- RHEL 9 STIG versión 1, edición 3
- Ubuntu 18.04 STIG versión 2, edición 14
- Ubuntu 20.04 versión 1, edición 12
- Ubuntu 22.04 versión 1, edición 1

STIG de Linux versión II (Categoría II)

- RHEL 7 STIG versión 3, edición 14
- RHEL 8 STIG versión 1, edición 14
- RHEL 9 STIG versión 1, edición 3
- Ubuntu 18.04 STIG versión 2, edición 14
- Ubuntu 20.04 versión 1, edición 12

- Ubuntu 22.04 versión 1, edición 1

STIG de Linux versión I (Categoría I)

- RHEL 7 STIG versión 3, edición 14
- RHEL 8 STIG versión 1, edición 14
- RHEL 9 STIG versión 1, edición 3
- Ubuntu 18.04 STIG versión 2, edición 14
- Ubuntu 20.04 versión 1, edición 12
- Ubuntu 22.04 versión 1, edición 1

Cambios en el primer trimestre de 2024 (06/02/2024):

Se actualizaron las versiones de STIG y se aplicó el STIGS para la versión del primer trimestre de 2024 de la siguiente manera:

STIG de Linux versión III (Categoría III)

- RHEL 7 STIG versión 3, edición 14
- RHEL 8 STIG versión 1, edición 13
- Ubuntu 18.04 STIG versión 2, edición 13
- Ubuntu 20.04 STIG versión 1, edición 11

STIG de Linux versión II (Categoría II)

- RHEL 7 STIG versión 3, edición 14
- RHEL 8 STIG versión 1, edición 13
- Ubuntu 18.04 STIG versión 2, edición 13
- Ubuntu 20.04 STIG versión 1, edición 11

STIG de Linux versión I (Categoría I)

- RHEL 7 STIG versión 3, edición 14
- RHEL 8 STIG versión 1, edición 13
- Ubuntu 18.04 STIG versión 2, edición 13

- Ubuntu 20.04 STIG versión 1, edición 11

Cambios en el cuarto trimestre de 2023: 7 de diciembre de 2023:

Se actualizaron las versiones de STIG y se aplicó el STIGS para la versión del cuarto trimestre de 2023 de la siguiente manera:

STIG de Linux versión III (Categoría III)

- RHEL 7 STIG versión 3, edición 13
- RHEL 8 STIG versión 1, edición 12
- Ubuntu 18.04 STIG versión 2, edición 12
- Ubuntu 20.04 STIG versión 1, edición 10

STIG de Linux versión II (Categoría II)

- RHEL 7 STIG versión 3, edición 13
- RHEL 8 STIG versión 1, edición 12
- Ubuntu 18.04 STIG versión 2, edición 12
- Ubuntu 20.04 STIG versión 1, edición 10

STIG de Linux versión I (Categoría I)

- RHEL 7 STIG versión 3, edición 13
- RHEL 8 STIG versión 1, edición 12
- Ubuntu 18.04 STIG versión 2, edición 12
- Ubuntu 20.04 STIG versión 1, edición 10

Cambios en el tercer trimestre de 2023: 4 de octubre de 2023:

Se actualizaron las versiones de STIG y se aplicó el STIGS para la versión del tercer trimestre de 2023 de la siguiente manera:

STIG de Linux versión III (Categoría III)

- RHEL 7 STIG versión 3, lanzamiento 12

- RHEL 8 STIG versión 1, lanzamiento 11
- Ubuntu 18.04 STIG versión 2, edición 11
- versión 1 de Ubuntu 20.04 versión 1, lanzamiento 9

STIG de Linux versión II (Categoría II)

- RHEL 7 STIG versión 3, lanzamiento 12
- RHEL 8 STIG versión 1, lanzamiento 11
- Ubuntu 18.04 STIG versión 2, edición 11
- versión 1 de Ubuntu 20.04 versión 1, lanzamiento 9

STIG de Linux versión I (Categoría I)

- RHEL 7 STIG versión 3, lanzamiento 12
- RHEL 8 STIG versión 1, lanzamiento 11
- Ubuntu 18.04 STIG versión 2, edición 11
- versión 1 de Ubuntu 20.04 versión 1, lanzamiento 9

Cambios en el segundo trimestre de 2023: 3 de mayo de 2023:

Se actualizaron las versiones de STIG y se aplicó el STIGS para la versión del segundo trimestre de 2023 de la siguiente manera:

STIG de Linux versión III (Categoría III)

- RHEL 7 STIG versión 3, lanzamiento 11
- RHEL 8 STIG versión 1, lanzamiento 10
- Ubuntu 18.04 STIG versión 2, edición 11
- versión 1 de Ubuntu 20.04 versión 1, lanzamiento 8

STIG de Linux versión II (Categoría II)

- RHEL 7 STIG versión 3, lanzamiento 11
- RHEL 8 STIG versión 1, lanzamiento 10

- Ubuntu 18.04 STIG versión 2, edición 11
- versión 1 de Ubuntu 20.04 versión 1, lanzamiento 8

STIG de Linux versión I (Categoría I)

- RHEL 7 STIG versión 3, lanzamiento 11
- RHEL 8 STIG versión 1, lanzamiento 10
- Ubuntu 18.04 STIG versión 2, edición 11
- versión 1 de Ubuntu 20.04 versión 1, lanzamiento 8

Cambios en el primer trimestre de 2023: 27 de marzo de 2023:

Se actualizaron las versiones de STIG y se aplicó el STIGS para la versión del primer trimestre de 2023 de la siguiente manera:

STIG de Linux versión III (Categoría III)

- RHEL 7 STIG versión 3, lanzamiento 10
- RHEL 8 STIG versión 1, lanzamiento 9
- Ubuntu 18.04 STIG versión 2, edición 10
- versión 1 de Ubuntu 20.04 versión 1, lanzamiento 7

STIG de Linux versión II (Categoría II)

- RHEL 7 STIG versión 3, lanzamiento 10
- RHEL 8 STIG versión 1, lanzamiento 9
- Ubuntu 18.04 STIG versión 2, edición 10
- versión 1 de Ubuntu 20.04 versión 1, lanzamiento 7

STIG de Linux versión I (Categoría I)

- RHEL 7 STIG versión 3, lanzamiento 10
- RHEL 8 STIG versión 1, lanzamiento 9
- Ubuntu 18.04 STIG versión 2, edición 10

- versión 1 de Ubuntu 20.04 versión 1, lanzamiento 7

Cambios en el cuarto trimestre de 2022: 1 de febrero de 2023:

Se actualizaron las versiones de STIG y se aplicó el STIGS para la versión del cuarto trimestre de 2022 de la siguiente manera:

STIG de Linux versión III (Categoría III)

- RHEL 7 STIG versión 3, lanzamiento 9
- RHEL 8 STIG versión 1, lanzamiento 8
- Ubuntu 18.04 STIG versión 2, edición 9
- Ubuntu 20.04 versión 1, lanzamiento 6

STIG de Linux versión II (Categoría II)

- RHEL 7 STIG versión 3, lanzamiento 9
- RHEL 8 STIG versión 1, lanzamiento 8
- Ubuntu 18.04 STIG versión 2, edición 9
- Ubuntu 20.04 versión 1, lanzamiento 6

STIG de Linux versión I (Categoría I)

- RHEL 7 STIG versión 3, lanzamiento 9
- RHEL 8 STIG versión 1, lanzamiento 8
- Ubuntu 18.04 STIG versión 2, edición 9
- Ubuntu 20.04 versión 1, lanzamiento 6

Cambios en el tercer trimestre de 2022: 30 de septiembre de 2022 (sin cambios):

No se produjeron cambios en el componente STIGS de Linux para la versión del tercer trimestre de 2022.

Cambios en el segundo trimestre de 2022: 2 de agosto de 2022:

Introdujimos el soporte para Ubuntu, actualizamos las versiones de STIG y aplicamos el STIGS para la versión del segundo trimestre de 2022 de la siguiente manera:

STIG de Linux versión III (Categoría III)

- RHEL 7 STIG versión 3, lanzamiento 7
- RHEL 8 STIG versión 1, lanzamiento 6
- Ubuntu 18.04 STIG versión 2, versión 6 (nueva)
- Ubuntu 20.04 STIG versión 1, versión 4 (nueva)

STIG de Linux versión II (Categoría II)

- RHEL 7 STIG versión 3, lanzamiento 7
- RHEL 8 STIG versión 1, lanzamiento 6
- Ubuntu 18.04 STIG versión 2, versión 6 (nueva)
- Ubuntu 20.04 STIG versión 1, versión 4 (nueva)

STIG de Linux versión I (Categoría I)

- RHEL 7 STIG versión 3, lanzamiento 7
- RHEL 8 STIG versión 1, lanzamiento 6
- Ubuntu 18.04 STIG versión 2, versión 6 (nueva)
- Ubuntu 20.04 STIG versión 1, versión 4 (nueva)

Cambios en el primer trimestre de 2022: 26 de abril de 2022:

Refactorizado para incluir un mejor soporte para los contenedores. Combinó el script AL2 anterior con RHEL 7. Se actualizaron las versiones de STIG y se aplicó el STIGS para la versión del primer trimestre de 2022 de la siguiente manera:

STIG de Linux versión III (Categoría III)

- RHEL 7 STIG versión 3, lanzamiento 6
- RHEL 8 STIG versión 1, lanzamiento 5

STIG de Linux versión II (Categoría II)

- RHEL 7 STIG versión 3, lanzamiento 6
- RHEL 8 STIG versión 1, lanzamiento 5

STIG de Linux versión I (Categoría I)

- RHEL 7 STIG versión 3, lanzamiento 6
- RHEL 8 STIG versión 1, lanzamiento 5

Cambios en el cuarto trimestre de 2021: 20 de diciembre de 2021:

Se actualizaron las versiones de STIG y se aplicó el STIGS para la versión del cuarto trimestre de 2021 de la siguiente manera:

STIG de Linux versión III (Categoría III)

- RHEL 7 STIG versión 3, lanzamiento 5
- RHEL 8 STIG versión 1, lanzamiento 4

STIG de Linux versión II (Categoría II)

- RHEL 7 STIG versión 3, lanzamiento 5
- RHEL 8 STIG versión 1, lanzamiento 4

STIG de Linux versión I (Categoría I)

- RHEL 7 STIG versión 3, lanzamiento 5
- RHEL 8 STIG versión 1, lanzamiento 4

Cambios en el tercer trimestre de 2021: 30 de septiembre de 2021:

Se actualizaron las versiones de STIG y se aplicó el STIGS para la versión del tercer trimestre de 2021 de la siguiente manera:

STIG de Linux versión III (Categoría III)

- RHEL 7 STIG versión 3, lanzamiento 4
- RHEL 8 STIG versión 1, lanzamiento 3

STIG de Linux versión II (Categoría II)

- RHEL 7 STIG versión 3, lanzamiento 4

- RHEL 8 STIG versión 1, lanzamiento 3

STIG de Linux versión I (Categoría I)

- RHEL 7 STIG versión 3, lanzamiento 4
- RHEL 8 STIG versión 1, lanzamiento 3

Historial de versiones de STIG de Windows

Esta sección registra el historial de versiones de los paquetes de scripts de Windows que se actualizan trimestralmente. Para ver los cambios y las versiones publicadas durante un trimestre, elija el título para ampliar la información. Si no hay cambios en el trimestre, lo verá reflejado en el título.

Cambios en el primer trimestre de 2026 - 04/07/2026:

Se añadió soporte para el sistema operativo de Windows Server 2025 y se actualizaron las siguientes versiones de STIG y se aplicó la STIG para la versión del primer trimestre de 2026 para todos los niveles de conformidad (bajo/medio/alto):

STIG-Build-Windows versión 1.0.x

- Windows Server 2025 STIG Version 1 Release 1
- Windows Server 2022 STIG versión 2, edición 7
- Windows Server 2019 STIG versión 3, edición 7
- Microsoft .NET Framework 4.0 STIG Version 2 Release 7
- Windows Firewall STIG versión 2, edición 2
- Internet Explorer 11 STIG versión 2, inicialización 6
- Microsoft Edge STIG versión 2, edición 4 (solo Windows Server 2022 y 2025)

Cambios en el cuarto trimestre de 2025 - 12/10/2025 (sin cambios):

No se produjeron cambios en el componente STIGS de Windows para la versión del cuarto trimestre de 2025.

Cambios en el tercer trimestre de 2025: 4/9/2025 (sin cambios):

No se produjeron cambios en el componente STIGS de Windows para la versión del tercer trimestre de 2025.

Cambios en el segundo trimestre de 2025: 26/6/2025:

Se actualizaron las versiones de STIG y se aplicó la STIG para la versión del segundo trimestre de 2025 de la siguiente manera:

STIG Low de Windows (Categoría III)

- Windows Server 2022 STIG versión 2, edición 4
- Windows Server 2019 STIG versión 3, edición 4
- Windows Server 2016 STIG versión 2 edición 10
- Windows Server 2012 R2 MS STIG versión 3, inicialización 5
- Microsoft .NET Framework 4.0 STIG versión 2 edición 6
- Windows Firewall STIG versión 2, edición 2
- Internet Explorer 11 STIG versión 2, edición 5
- Microsoft Edge STIG versión 2, edición 2 (solo Windows Server 2022)

STIG Medium de Windows (Categoría II)

- Windows Server 2022 STIG versión 2, edición 4
- Windows Server 2019 STIG versión 3, edición 4
- Windows Server 2016 STIG versión 2 edición 10
- Windows Server 2012 R2 MS STIG versión 3, inicialización 5
- Microsoft .NET Framework 4.0 STIG versión 2 edición 6
- Windows Firewall STIG versión 2, edición 2
- Internet Explorer 11 STIG versión 2, edición 5
- Microsoft Edge STIG versión 2, edición 2 (solo Windows Server 2022)
- Defender STIG versión 2, edición 4

STIG de Windows versión I (Categoría I)

- Windows Server 2022 STIG versión 2, edición 4

- Windows Server 2019 STIG versión 3, edición 4
- Windows Server 2016 STIG versión 2 edición 10
- Windows Server 2012 R2 MS STIG versión 3, inicialización 5
- Microsoft .NET Framework 4.0 STIG versión 2 edición 6
- Windows Firewall STIG versión 2, edición 2
- Internet Explorer 11 STIG versión 2, edición 5
- Microsoft Edge STIG versión 2, edición 2 (solo Windows Server 2022)
- Defender STIG versión 2, edición 4

Cambios en el primer trimestre de 2025: 4/5/2025:

Se actualizó la STIG para Internet Explorer 11 STIG versión 2, edición 5, para todos los componentes de STIG de la versión del primer trimestre de 2025.

Cambios en el cuarto trimestre de 2024: 10/12/2024:

Se actualizaron las versiones de STIG y se aplicó la STIG para la versión del cuarto trimestre de 2024 de la siguiente manera:

STIG Low de Windows (Categoría III)

- Windows Server 2022 STIG versión 2, edición 2
- Windows Server 2019 STIG versión 3, edición 2
- Windows Server 2016 STIG versión 2, edición 9
- Windows Server 2012 R2 MS STIG versión 3, versión 5
- Microsoft .NET Framework 4.0 STIG versión 2, versión 2
- Windows Firewall STIG versión 2, edición 2
- Internet Explorer 11 STIG versión 2, edición 5
- Microsoft Edge STIG versión 2, edición 2 (solo Windows Server 2022)

STIG Medium de Windows (Categoría II)

- Windows Server 2022 STIG versión 2, edición 2
- Windows Server 2019 STIG versión 3, edición 2

- Windows Server 2016 STIG versión 2, edición 9
- Windows Server 2012 R2 MS STIG versión 3, versión 5
- Microsoft .NET Framework 4.0 STIG versión 2, versión 2
- Windows Firewall STIG versión 2, edición 2
- Internet Explorer 11 STIG versión 2, edición 5
- Microsoft Edge STIG versión 2, edición 2 (solo Windows Server 2022)
- Defender STIG versión 2, edición 4

STIG de Windows versión I (Categoría I)

- Windows Server 2022 STIG versión 2, edición 2
- Windows Server 2019 STIG versión 3, edición 2
- Windows Server 2016 STIG versión 2, edición 9
- Windows Server 2012 R2 MS STIG versión 3, versión 5
- Microsoft .NET Framework 4.0 STIG versión 2, versión 2
- Windows Firewall STIG versión 2, edición 2
- Internet Explorer 11 STIG versión 2, edición 5
- Microsoft Edge STIG versión 2, edición 2 (solo Windows Server 2022)
- Defender STIG versión 2, edición 4

Cambios en el tercer trimestre de 2024: 4/10/2024 (sin cambios):

No se produjeron cambios en el componente STIGS de Windows para la versión del tercer trimestre de 2024.

Cambios en el segundo trimestre de 2024: 10 de mayo de 2024 (sin cambios):

No se produjeron cambios en el componente STIGS de Windows para la versión del segundo trimestre de 2024.

Cambios en el primer trimestre de 2024: 23/2/2024 (sin cambios):

No se produjeron cambios en el componente STIGS de Windows para la versión del primer trimestre de 2024.

Cambios en el cuarto trimestre de 2023: 7/12/2023 (sin cambios):

No se produjeron cambios en el componente STIGS de Windows para la versión del cuarto trimestre de 2023.

Cambios en el tercer trimestre de 2023: 4 de octubre de 2023 (sin cambios):

No se produjeron cambios en el componente STIGS de Windows para la versión del tercer trimestre de 2023.

Cambios en el segundo trimestre de 2023: 3 de mayo de 2023 (sin cambios):

No se produjeron cambios en el componente STIGS de Windows para la versión del segundo trimestre de 2023.

Cambios en el primer trimestre de 2023: 27 de marzo de 2023 (sin cambios):

No se produjeron cambios en el componente STIGS de Windows para la versión del primer trimestre de 2023.

Cambios en el cuarto trimestre de 2022: 1 de febrero de 2023:

Se actualizaron las versiones de STIG y se aplicó el STIGS para la versión del cuarto trimestre de 2022 de la siguiente manera:

STIG Low de Windows (Categoría III)

- Windows Server 2022 STIG versión 1, versión 1
- Windows Server 2019 STIG versión 2, versión 5
- Windows Server 2016 STIG versión 2, versión 5
- Windows Server 2012 R2 MS STIG versión 3, versión 5
- Microsoft .NET Framework 4.0 STIG versión 2, versión 2
- Firewall de Windows STIG versión 2, versión 1
- Internet Explorer 11 STIG versión 2, versión 3
- STIG de Microsoft Edge versión 1, lanzamiento 6 (solo Windows Server 2022)

STIG Medium de Windows (Categoría II)

- Windows Server 2022 STIG versión 1, versión 1

- Windows Server 2019 STIG versión 2, versión 5
- Windows Server 2016 STIG versión 2, versión 5
- Windows Server 2012 R2 MS STIG versión 3, versión 5
- Microsoft .NET Framework 4.0 STIG versión 2, versión 2
- Firewall de Windows STIG versión 2, versión 1
- Internet Explorer 11 STIG versión 2, versión 3
- STIG de Microsoft Edge versión 1, lanzamiento 6 (solo Windows Server 2022)
- STIG de Defender versión 2, lanzamiento 4 (solo Windows Server 2022)

STIG de Windows versión I (Categoría I)

- Windows Server 2022 STIG versión 1, versión 1
- Windows Server 2019 STIG versión 2, versión 5
- Windows Server 2016 STIG versión 2, versión 5
- Windows Server 2012 R2 MS STIG versión 3, versión 5
- Microsoft .NET Framework 4.0 STIG versión 2, versión 2
- Firewall de Windows STIG versión 2, versión 1
- Internet Explorer 11 STIG versión 2, versión 3
- STIG de Microsoft Edge versión 1, lanzamiento 6 (solo Windows Server 2022)
- STIG de Defender versión 2, lanzamiento 4 (solo Windows Server 2022)

Cambios en el tercer trimestre de 2022: 30 de septiembre de 2022 (sin cambios):

No se produjeron cambios en el componente STIGS de Windows para la versión del tercer trimestre de 2022.

Cambios en el segundo trimestre de 2022: 2 de agosto de 2022:

Se actualizaron las versiones de STIG y se aplicó el STIGS para la versión del segundo trimestre de 2022.

STIG Low de Windows (Categoría III)

- Windows Server 2019 STIG versión 2, lanzamiento 4
- Windows Server 2016 STIG versión 2, lanzamiento 4

- Windows Server 2012 R2 MS STIG Version 3 Release 3
- Microsoft .NET Framework 4.0 STIG Version 2 Release 1
- Firewall de Windows STIG versión 2, versión 1
- Internet Explorer 11 STIG Version 1 Release 19

STIG Medium de Windows (Categoría II)

- Windows Server 2019 STIG versión 2, lanzamiento 4
- Windows Server 2016 STIG versión 2, lanzamiento 4
- Windows Server 2012 R2 MS STIG Version 3 Release 3
- Microsoft .NET Framework 4.0 STIG Version 2 Release 1
- Firewall de Windows STIG versión 2, versión 1
- Internet Explorer 11 STIG Version 1 Release 19

STIG de Windows versión I (Categoría I)

- Windows Server 2019 STIG versión 2, lanzamiento 4
- Windows Server 2016 STIG versión 2, lanzamiento 4
- Windows Server 2012 R2 MS STIG Version 3 Release 3
- Microsoft .NET Framework 4.0 STIG Version 2 Release 1
- Firewall de Windows STIG versión 2, versión 1
- Internet Explorer 11 STIG Version 1 Release 19

Cambios en el primer trimestre de 2022: 2 de agosto de 2022 (sin cambios):

No se produjeron cambios en el componente STIGS de Windows para la versión del primer trimestre de 2022.

Cambios en el cuarto trimestre de 2021: 20 de diciembre de 2021:

Se actualizaron las versiones de STIG y se aplicó el STIGS para la versión del cuarto trimestre de 2021.

STIG Low de Windows (Categoría III)

- Windows Server 2019 STIG Version 2 Release 3

- Windows Server 2016 STIG Version 2 Release 3
- Windows Server 2012 R2 MS STIG Version 3 Release 3
- Microsoft .NET Framework 4.0 STIG Version 2 Release 1
- Firewall de Windows STIG versión 2, versión 1
- Internet Explorer 11 STIG Version 1 Release 19

STIG Medium de Windows (Categoría II)

- Windows Server 2019 STIG Version 2 Release 3
- Windows Server 2016 STIG Version 2 Release 3
- Windows Server 2012 R2 MS STIG Version 3 Release 3
- Microsoft .NET Framework 4.0 STIG Version 2 Release 1
- Firewall de Windows STIG versión 2, versión 1
- Internet Explorer 11 STIG Version 1 Release 19

STIG de Windows versión I (Categoría I)

- Windows Server 2019 STIG Version 2 Release 3
- Windows Server 2016 STIG Version 2 Release 3
- Windows Server 2012 R2 MS STIG Version 3 Release 3
- Microsoft .NET Framework 4.0 STIG Version 2 Release 1
- Firewall de Windows STIG versión 2, versión 1
- Internet Explorer 11 STIG Version 1 Release 19

Cambios en el tercer trimestre de 2021: 30 de septiembre de 2021:

Se actualizaron las versiones de STIG y se aplicó el STIGS para la versión del tercer trimestre de 2021.

STIG Low de Windows (Categoría III)

- Windows Server 2019 STIG Version 2 Release 2
- Windows Server 2016 STIG Version 2 Release 2
- Windows Server 2012 R2 MS STIG Version 3 Release 2

- Microsoft .NET Framework 4.0 STIG Version 2 Release 1
- Windows Firewall STIG Version 1 Release 7
- Internet Explorer 11 STIG versión 1, versión 19

STIG Medium de Windows (Categoría II)

- Windows Server 2019 STIG Version 2 Release 2
- Windows Server 2016 STIG Version 2 Release 2
- Windows Server 2012 R2 MS STIG Version 3 Release 2
- Microsoft .NET Framework 4.0 STIG Version 2 Release 1
- Windows Firewall STIG Version 1 Release 7
- Internet Explorer 11 STIG versión 1, versión 19

STIG de Windows versión I (Categoría I)

- Windows Server 2019 STIG Version 2 Release 2
- Windows Server 2016 STIG Version 2 Release 2
- Windows Server 2012 R2 MS STIG Version 3 Release 2
- Microsoft .NET Framework 4.0 STIG Version 2 Release 1
- Windows Firewall STIG Version 1 Release 7
- Internet Explorer 11 STIG versión 1, versión 19

Usar AWS Systems Manager para aplicar la configuración de STIG a su instancia

Puede utilizar el documento de comandos de `AWSEC2-ConfigureSTIG` Systems Manager para aplicar la configuración de STIG a una instancia EC2 existente. Debe ejecutar el documento de comandos desde la instancia que se actualiza. El documento de comandos aplica la configuración adecuada en función del sistema operativo y de la configuración de la instancia en la que se ejecuta.

Esta página contiene detalles sobre el documento de comandos de `AWSEC2-ConfigureSTIG`, incluidos los parámetros de entrada y cómo ejecutarlo en la consola de Systems Manager o con `send-command` en la AWS CLI.

Parámetros de entrada de AWSEC2-ConfigureSTIG

Puede proporcionar los siguientes parámetros de entrada para especificar cómo el documento de comandos debe aplicar la configuración de STIG a su instancia.

Nivel (cadena, obligatorio)

Especifique la categoría de gravedad de STIG que desee aplicar. Entre los valores válidos se incluyen los siguientes:

- Alto
- Medio
- Bajo

Si no especifica un valor, el sistema utiliza el valor predeterminado de `High`.

InstallPackages (cadena, opcional: solo para Linux)

Si el valor es `No`, el script no instala ningún paquete de software adicional. Si el valor es `Yes`, el script instala los paquetes de software adicionales necesarios para lograr la máxima conformidad. El valor predeterminado es `No`.

SetDoDConsentBanner (cadena, opcional: solo para Linux)

Si el valor es `No`, el banner de consentimiento del DoD no se muestra cuando se conecta a una instancia que tiene instalado un script de STIG de Linux. Si el valor es `Yes`, el banner de consentimiento del DoD se muestra antes de iniciar sesión cuando se conecta a una instancia que tiene instalado uno de los scripts de STIG de Linux. Debe confirmar el banner antes de iniciar sesión. El valor predeterminado es `No`.

Para ver un ejemplo del banner de consentimiento, consulte el Aviso de exención de responsabilidad sobre privacidad y consentimiento del Departamento de Defensa que aparece cuando accede al sitio web de DLA Document Services.

Ejecutar el documento de comandos de AWSEC2-ConfigureSTIG

Para ejecutar el documento `AWSEC2-ConfigureSTIG`, siga los pasos de su entorno de preferencia.

Console

1. Abra la consola de AWS Systems Manager en https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2. En el panel de navegación, seleccione Ejecutar comando. Se muestra una lista de los comandos que se están ejecutando actualmente en su cuenta, si corresponde.
3. Elija Run command (Ejecutar comando). Se abre el cuadro de diálogo Ejecutar un comando y se muestra una lista de documentos de comandos a los que tiene acceso.
4. Seleccione `AWSEC2-ConfigureSTIG` de la lista de documentos de comandos. Para agilizar los resultados, puede ingresar todo el nombre del documento o una parte. También puede filtrar por propietario, por tipo de plataforma o por etiquetas.

   Al seleccionar un documento de comandos, los detalles aparecen debajo de la lista.
5. Seleccione `Default version at runtime` de la lista Versión del documento.
6. Configure los Parámetros del comando para definir cómo `AWSEC2-ConfigureSTIG` instalará el paquete de scripts y cómo lo ejecutará para actualizar la instancia. Para obtener detalles sobre los parámetros, consulte Parámetros de entrada de AWSEC2-ConfigureSTIG.
7. En Selección de destino, especifique las etiquetas o seleccione manualmente las instancias para identificar las instancias en las que ejecutar esta operación.

   > **Note**
   >
   > Si selecciona las instancias manualmente y una de las instancias que desea utilizar no figura en la lista, consulte ¿Dónde están mis instancias? para ver cómo resolver el problema.
8. Para obtener parámetros adicionales que definan el comportamiento de Systems Manager Run Command, como Control de velocidad, ingrese los valores descritos en Ejecución de comandos desde la consola.
9. Elija Ejecutar.

   Si se ejecuta correctamente, el documento de comandos instala el script y configura la instancia. Si se ha producido un error en la ejecución de comandos, consulte la información de salida del comando de Systems Manager para obtener detalles acerca de por qué se ha producido un error en la ejecución.

AWS CLI

Ejemplo 1: ejecución con valores predeterminados

Ejecute el siguiente comando para instalar el script de STIG y ejecutarlo con los valores predeterminados. Para obtener más información sobre los parámetros de entrada, consulte Parámetros de entrada de AWSEC2-ConfigureSTIG.

```
aws ssm send-command \
 --document-name "AWSEC2-ConfigureSTIG" \
 --instance-ids "i-1234567890abcdef0"'
```

Ejemplo 2: configuración de STIG de nivel medio en su instancia

Ejecute el siguiente comando para instalar el script de STIG y ejecutarlo con el parámetro de entrada `Level` establecido en `Medium`. Para obtener más información sobre los parámetros de entrada, consulte Parámetros de entrada de AWSEC2-ConfigureSTIG.

```
aws ssm send-command \
 --document-name "AWSEC2-ConfigureSTIG" \
 --instance-ids "i-1234567890abcdef0"
 --parameters '{"Level":"Medium"}'
```

Si se ejecuta correctamente, el documento de comandos instala el script y configura la instancia. Si se ha producido un error en la ejecución de comandos, consulte la información de salida del comando de para obtener detalles acerca de por qué se ha producido un error en la ejecución.

PowerShell

Ejemplo 1: ejecución con valores predeterminados

Ejecute el siguiente comando para instalar el script de STIG y ejecutarlo con los valores predeterminados. Para obtener más información sobre los parámetros de entrada, consulte Parámetros de entrada de AWSEC2-ConfigureSTIG.

```
Send-SSMCommand -DocumentName "AWSEC2-ConfigureSTIG" -InstanceId
 "i-1234567890abcdef0"}
```

Ejemplo 2: configuración de STIG de nivel medio en su instancia

Ejecute el siguiente comando para instalar el script de STIG y ejecutarlo con el parámetro de entrada `Level` establecido en `Medium`. Para obtener más información sobre los parámetros de entrada, consulte Parámetros de entrada de AWSEC2-ConfigureSTIG.

```
Send-SSMCommand -DocumentName "AWSEC2-ConfigureSTIG" -InstanceId
 "i-1234567890abcdef0" -Parameter @{'Level'='Medium'}
```

Si se ejecuta correctamente, el documento de comandos instala el script y configura la instancia. Si se ha producido un error en la ejecución de comandos, consulte la información de salida del comando de para obtener detalles acerca de por qué se ha producido un error en la ejecución.

Sincronización precisa del reloj y la hora en su instancia EC2

Una referencia horaria coherente y precisa en su instancia de Amazon EC2 resulta crucial para muchas tareas y procesos del servidor. Las marcas de tiempo en los registros del sistema desempeñan un papel esencial a la hora de identificar cuándo se produjeron los problemas y el orden cronológico de los eventos. Cuando use la AWS CLI o un SDK de AWS para realizar solicitudes desde la instancia, estas herramientas firman las solicitudes en su nombre. Si la configuración de fecha y hora de la instancia no es correcta, podría producirse una discrepancia entre la fecha de la firma y la fecha de la solicitud y AWS rechazaría las solicitudes.

Para abordar este importante aspecto, Amazon ofrece el Servicio de sincronización temporal de Amazon, que está disponible desde todas las instancias de EC2 y que utilizan varios Servicios de AWS. El servicio utiliza una flota de relojes atómicos de referencia conectados vía satélite en cada Región de AWS para entregar lecturas horarias precisas y actuales del estándar global de la hora universal coordinada (UTC).

Para lograr un rendimiento óptimo, le recomendamos que use el Servicio de sincronización temporal de Amazon en sus instancias de EC2. Para hacer una copia de seguridad del Servicio de sincronización temporal de Amazon local en sus instancias y conectar recursos ajenos a Amazon EC2 al Servicio de sincronización temporal de Amazon, puede utilizar el Servicio de sincronización temporal de Amazon público que se encuentra en `time.aws.com`. El Servicio de sincronización temporal de Amazon público, igual que el Servicio de sincronización temporal de Amazon local, difumina automáticamente los segundos intercalares que se agregan a la hora UTC. El Servicio de sincronización temporal de Amazon público es compatible en todo el mundo con nuestra flota de relojes atómicos de referencia conectados vía satélite en cada Región de AWS.

Marcado de tiempo de paquetes por hardware

Puede habilitar el marcado de tiempo de paquetes por hardware en su instancia para añadir una marca de tiempo de 64 bits con precisión de nanosegundos a cada paquete de red entrante. Dado

que el marcado de tiempo de paquetes por hardware se produce a nivel de hardware (antes de que el paquete llegue a la capa del kernel, el socket o la aplicación), se evitan los retrasos añadidos por el marcado de tiempo por software. El reloj de referencia subyacente para el marcado de tiempo por hardware es el reloj de hardware PTP del Servicio de sincronización temporal de Amazon

Ventajas

El marcado de tiempo de paquetes por hardware proporciona los siguientes beneficios:

- Mejora el orden de los eventos, lo que también se puede utilizar para determinar el orden real en el que los paquetes llegan a su instancia de EC2, garantizando un procesamiento justo de los paquetes.
- Mide la latencia de red unidireccional.
- Aumenta la velocidad de las transacciones distribuidas con mayor precisión y exactitud en comparación con la mayoría de las soluciones en las instalaciones.

Requisitos previos y configuración

Para habilitar el marcado de tiempo de paquetes por hardware, su instancia debe cumplir los siguientes requisitos previos:

- Debe ser una instancia Linux.
- Cumplir los requisitos para ser compatible con el reloj de hardware PTP.

Para ver las instrucciones de configuración, consulte Marcado de tiempo de paquetes por hardware en la página del controlador del kernel de Linux para la familia Elastic Network Adapter (ENA) en GitHub.

Segundos intercalares

Los segundos intercalares, introducidos en 1972, son ajustes ocasionales de un segundo en la hora UTC para tener en cuenta las irregularidades en la rotación de la Tierra y acomodar las diferencias entre la hora atómica internacional (TAI) y la hora solar (Ut1). Para administrar los segundos intercalares en beneficio de los clientes, hemos diseñado la difuminación de segundos intercalares en el Servicio de sincronización temporal de Amazon. Para obtener más información, consulte Look Before You Leap – The Coming Leap Second and AWS.

Los segundos intercalares están desapareciendo y apoyamos plenamente la decisión tomada en la 27.ª conferencia general sobre ponderaciones y medidas para abandonar los segundos intercalares a más tardar en 2035.

Para respaldar esta transición, seguimos pensando en la difuminación temporal durante un evento de segundo intercalar al acceder al Servicio de sincronización temporal de Amazon a través de la conexión NTP local o de nuestros grupos NTP públicos (`time.aws.com`). Sin embargo, el reloj de hardware de PTP no ofrece una opción de tiempo extendido. En caso de un segundo intercalar, el reloj de hardware de PTP agregará el segundo intercalar siguiendo los estándares de UTC. Los orígenes de tiempo con difuminación temporal y segundos intercalares son iguales en la mayoría de los casos. Sin embargo, debido a que difieren durante un evento de segundo intercalar, no recomendamos utilizar orígenes de tiempo difuminados y no difuminados en la configuración de su cliente de tiempo durante un evento de segundo intercalar.

Temas

- Configuración de la referencia horaria en su instancia EC2 para que use el Servicio de sincronización temporal de Amazon local
- Configuración de la referencia horiaria en una instancia EC2 o cualquier dispositivo conectado a Internet para usar el Servicio de sincronización temporal de Amazon público
- Comparación de las marcas temporales de sus instancias Linux
- Cambio de la zona horaria en una instancia

Recursos relacionados

- Blog de AWS Compute: It’s About Time: Microsecond-Accurate Clocks on Amazon EC2 Instances
- AWS Blog de operaciones y migraciones en la nube: Administración de la precisión del reloj de instancias de Amazon EC2 con el Servicio de sincronización temporal de Amazon y Amazon CloudWatch: parte 1
- (Linux) https://chrony-project.org/

Configuración de la referencia horaria en su instancia EC2 para que use el Servicio de sincronización temporal de Amazon local

El Servicio de sincronización temporal de Amazon proporciona varios métodos para que la instancia de Amazon EC2 se sincronice con un origen de hora local. En primer lugar, cualquier instancia de Amazon EC2 puede acceder a un origen de hora local mediante el Protocolo de tiempo de red (NTP). Además, la versión mejorada del Servicio de sincronización temporal de Amazon ofrece orígenes de hora locales de mayor precisión para las instancias de Amazon EC2 compatibles. Lance la instancia compatible en un grupo de ubicación con la estrategia `precision-time` para acceder a un origen de NTP de mayor precisión. Por último, las instancias de Linux lanzadas en un grupo de ubicación de tiempo de precisión tienen acceso a un dispositivo de reloj de hardware PTP (PHC) y la capacidad de recuperar marcas de tiempo de hardware de los paquetes.

Cualquier instancia de Amazon EC2 tiene acceso al origen de NTP local. Puede acceder al origen de NTP mediante una dirección IP de enlace local, lo que restringe este tráfico a la VPC sin necesidad de realizar cambios específicos en la configuración de la VPC. Es posible que la AMI ya tenga configurado el daemon de sincronización del reloj para utilizar el origen de NTP local de forma predeterminada. Este origen de NTP está disponible mediante las siguientes direcciones IP:

- IPv4: `169.254.169.123`
- IPv6: `fd00:ec2::123` (solo accesible en instancias basadas en Nitro).

Las instancias de Amazon EC2 compatibles tienen acceso al Servicio de sincronización temporal de Amazon. Para acceder a la versión mejorada del Servicio de sincronización temporal de Amazon, lance una instancia compatible en un grupo de ubicación con la estrategia `precision-time`. No necesita configurar la instancia para beneficiarse de esta mejora si utiliza las direcciones IP de enlace local de NTP. Cualquier sistema operativo puede utilizar esta mejora. Puede verificar que se beneficia del origen de NTP mejorado utilizando el cliente NTP de su elección.

Las AMI basadas en Linux que se ejecutan en familias de instancias compatibles tienen la opción adicional de obtener la hora desde un dispositivo PHC. El controlador ENA pone este dispositivo a disposición de la instancia. Tanto el origen de NTP mejorado como el dispositivo PHC utilizan la misma fuente de hora de alta precisión. El acceso al origen de hora PHC está optimizado, lo que permite una sincronización más precisa de la instancia de Amazon EC2.

Consideraciones

- El origen de hora NTP ofrece una representación con suavización de segundos intercalares de la escala temporal UTC, mientras que el PHC no aplica dicha suavización. Para obtener más información, consulte Segundos intercalares.
- Solo las instancias de Linux tienen acceso al reloj de hardware PTP local. Las instancias de Windows deben utilizar NTP para acceder a la versión mejorada del Servicio de sincronización temporal de Amazon.
- Hay un límite de 1024 paquetes por segundo (PPS) para los servicios que utilizan direcciones locales de enlace. Este límite incluye la suma de las consultas de DNS de Route 53 Resolver, las solicitudes del servicio de metadatos de instancias (IMDS), las solicitudes del protocolo de tiempo de red (NTP) del Servicio de sincronización temporal de Amazon y las solicitudes del Servicio de licencias de Windows (para instancias basadas en Microsoft Windows).

Contenido

- Acceder al punto de conexión IPv4 del Servicio de sincronización temporal de Amazon
- Acceder al punto de conexión IPv6 del Servicio de sincronización temporal de Amazon
- Acceder a la versión mejorada del Servicio de sincronización temporal de Amazon
- Acceder al reloj de hardware PTP (PHC)

Acceder al punto de conexión IPv4 del Servicio de sincronización temporal de Amazon

Es posible que su AMI ya haya configurado el Servicio de sincronización temporal de Amazon de forma predeterminada. De lo contrario, utilice los siguientes procedimientos para configurar su instancia de modo que use el Servicio de sincronización temporal de Amazon local a través del punto de conexión IPv4.

Para obtener ayuda sobre la resolución de problemas, consulte Solución de problemas de sincronización NTP en instancias Linux o Solución de problemas de tiempo en instancias Windows.

Amazon Linux

AL2023 y las versiones recientes de Amazon Linux 2 están configuradas para utilizar el punto de conexión IPv4 del Servicio de sincronización temporal de Amazon de forma predeterminada. Si confirma que su instancia ya está configurada, puede omitir el siguiente procedimiento.

Para verificar que chrony está configurado para usar el punto de conexión IPv4

Ejecute el siguiente comando. En la salida, en la línea que empieza por ^*, se indica el origen de la hora preferido.

```
[ec2-user ~]$ chronyc sources -v | grep -F ^*
```

```
^* 169.254.169.123               3   4   377    13  -4325ns[-9201ns] +/-  401us
```

Para configurar chrony para que se conecte al punto de conexión IPv4 en versiones anteriores de Amazon Linux 2

1. Conéctese a su instancia y desinstale el servicio NTP.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo yum erase 'ntp*'
   ```

2. Instale el paquete `chrony`.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo yum install chrony
   ```

3. Abra el archivo `/etc/chrony.conf` con cualquier editor de texto (como vim o nano). Agregue la siguiente línea antes de cualquier otra instrucción `server` o `pool` que pueda estar presente en el archivo y guarde los cambios:

   ```
   server 169.254.169.123 prefer iburst minpoll 4 maxpoll 4
   ```

4. Reinicie daemon `chrony` (`chronyd`).

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo service chronyd restart
   ```

   ```
   Starting chronyd:                                          [  OK  ]
   ```

   > **Note**
   >
   > En RHEL y CentOS (hasta la versión 6), el nombre del servicio es `chrony` en lugar de `chronyd`.

5. Para configurar que `chronyd` se inicie cada vez que arranque el sistema, utilice el comando `chkconfig`.

```
[ec2-user ~]$ sudo chkconfig chronyd on
```

6. Verifique que `chrony` esté usando el punto de conexión IPv4 `169.254.169.123` para sincronizar la hora.

```
[ec2-user ~]$ chronyc sources -v | grep -F ^*
```

En la salida, `^*` indica el origen de hora preferido.

```
^* 169.254.169.123               3   6    17    43    -30us[ -226us] +/-  287us
```

7. Verifique que `chrony` muestre las métricas de sincronización de hora.

```
[ec2-user ~]$ chronyc tracking
```

```
Reference ID    : A9FEA97B (169.254.169.123)
Stratum         : 4
Ref time (UTC)  : Wed May 06 00:39:14 2026
System time     : 0.000002191 seconds fast of NTP time
Last offset     : +0.000002164 seconds
RMS offset      : 0.000082968 seconds
Frequency       : 3.710 ppm slow
Residual freq   : +0.002 ppm
Skew            : 0.504 ppm
Root delay      : 0.000362541 seconds
Root dispersion : 0.000225028 seconds
Update interval : 16.1 seconds
Leap status     : Normal
```

Ubuntu

Para configurar chrony para que se conecte al punto de conexión IPv4 en Ubuntu

1. Conecte su instancia y use `apt` para instalar el paquete `chrony`.

```
ubuntu:~$ sudo apt install chrony
```

> **Note**
>
> De ser necesario, ejecute primero para actualizar su instancia `sudo apt update`.

2. Abra el archivo `/etc/chrony/chrony.conf` con cualquier editor de texto (como vim o nano). Añada la siguiente línea antes de cualquier otra instrucción `server` o `pool` que ya se encuentre en el archivo y guarde los cambios:

```
server 169.254.169.123 prefer iburst minpoll 4 maxpoll 4
```

3. Reinicie el servicio `chrony`.

```
ubuntu:~$ sudo /etc/init.d/chrony restart
```

```
Restarting chrony (via systemctl): chrony.service.
```

4. Verifique que `chrony` esté usando el punto de conexión IPv4 `169.254.169.123` para sincronizar la hora.

```
ubuntu:~$ chronyc sources -v | grep -F ^*
```

En la salida, en la línea que empieza por `^*`, se indica el origen de la hora preferido.

```
^* 169.254.169.123               3   6    17    12    +15us[  +57us] +/-  320us
```

5. Verifique que `chrony` muestre las métricas de sincronización de hora.

```
ubuntu:~$ chronyc tracking
```

```
Reference ID    : A9FEA97B (169.254.169.123)
Stratum         : 4
Ref time (UTC)  : Wed May 06 00:39:14 2026
System time     : 0.000002191 seconds fast of NTP time
Last offset     : +0.000002164 seconds
RMS offset      : 0.000082968 seconds
Frequency       : 3.710 ppm slow
Residual freq   : +0.002 ppm
Skew            : 0.504 ppm
```

```
Root delay      : 0.000362541 seconds
Root dispersion : 0.000225028 seconds
Update interval : 16.1 seconds
Leap status     : Normal
```

SUSE Linux

A partir de SUSE Linux Enterprise Server 15, `chrony` es la implementación predeterminada de NTP.

Para configurar chrony para que se conecte al punto de conexión IPv4 en SUSE Linux

1. Abra el archivo `/etc/chrony.conf` con cualquier editor de texto (como vim o nano).
2. Verifique que el archivo contenga la siguiente línea:

   ```
   server 169.254.169.123 prefer iburst minpoll 4 maxpoll 4
   ```

   Si esta línea no existe, añádala.
3. Comente el resto de líneas de servidores o grupos.
4. Abra YaST y habilite el servicio chrony.

Windows

A partir de la versión de agosto de 2018, las AMI de Windows utilizan el Servicio de sincronización temporal de Amazon de forma predeterminada. No se requiere ninguna configuración adicional para las instancias iniciadas desde estas AMI y puede omitir los siguientes procedimientos.

Si utiliza una AMI que no tiene el Servicio de sincronización temporal de Amazon de forma predeterminada, compruebe primero su configuración de NTP actual. Si la instancia ya utiliza el punto de conexión de IPv4 del Servicio de sincronización temporal de Amazon, no es necesario realizar ninguna otra configuración. Si la instancia no utiliza el Servicio de sincronización temporal de Amazon, complete el procedimiento para cambiar el servidor NTP para que utilice el Servicio de sincronización temporal de Amazon.

Para verificar la configuración de NTP

1. Desde la instancia, abra una ventana del símbolo del sistema.

2. Para obtener la configuración de NTP actual, escriba el siguiente comando:

```
w32tm /query /configuration
```

   Este comando devuelve los valores de configuración actuales para la instancia de Windows y mostrará si está conectado al Servicio de sincronización temporal de Amazon.

3. (Opcional) Para obtener el estado de la configuración actual, escriba el siguiente comando:

```
w32tm /query /status
```

   Este comando devuelve información como la última vez que la instancia se sincronizó con el servidor NTP y el intervalo de sondeo.

Cómo cambiar el servidor NTP de modo que use el Servicio de sincronización temporal de Amazon

1. Desde la ventana del símbolo del sistema, ejecute el siguiente comando:

```
w32tm /config /manualpeerlist:169.254.169.123 /syncfromflags:manual /update
```

2. Para comprobar la nueva configuración, use el comando siguiente:

```
w32tm /query /configuration
```

   En la salida que devuelve, verifique que `NtpServer` muestra el punto de conexión IPv4 `169.254.169.123`.

Configuraciones predeterminadas de NTP para las AMI de Windows de Amazon

Generalmente, las imágenes de máquinas de Amazon (AMI) se ajustan a los valores predeterminados de fábrica, salvo en los casos en que se requieren cambios para que funcione en la infraestructura de EC2. Se ha determinado que las siguientes configuraciones funcionan bien en un entorno virtual, así como para mantener cualquier desfase del reloj en un segundo de precisión:

- Intervalo de actualización: controla la frecuencia con la que el servicio de hora ajustará la hora del sistema para que sea exacta. AWS configura el intervalo de actualización para que se produzca una vez cada dos minutos.
- Servidor NTP: a partir de la versión de agosto de 2018, las AMI ahora utilizan de forma predeterminada el Servicio de sincronización temporal de Amazon. Se puede acceder a este servicio de hora desde cualquier Región de AWS en el punto de conexión IPv4 169.254.169.123. Además, el indicador 0x9 muestra que el servicio de hora está actuando como cliente, y que se debe usar `SpecialPollInterval` para determinar con qué frecuencia debe registrarse en el servidor de hora configurado.
- Tipo: “NTP” significa que el servicio actúa como cliente NTP independiente en lugar de actuar como parte de un dominio.
- Habilitado e InputProvider: el servicio de hora está habilitado y proporciona la hora al sistema operativo.
- Intervalo de sondeo especial: hace comprobaciones en el servidor NTP configurado cada 900 segundos (15 minutos).

> **Note**
>
> Para las AMI de Windows Server 2025, el valor de `SpecialPollInterval` es de 1024 segundos en lugar de 900 segundos.

Ruta de registro	Nombre de la clave	Datos
HKLM:\System\CurrentControlSet\services\w32time\Config	UpdateInterval	120
HKLM:\System\CurrentControlSet\services\w32time\Parameters	NtpServer	169.254.169.123,0x9
HKLM:\System\CurrentControlSet\services\w32time\Parameters	Tipo	NTP

Ruta de registro	Nombre de la clave	Datos
HKLM:\System\CurrentControlSet\services\w32time\TimeProviders\NtpClient	Habilitado	1
HKLM:\System\CurrentControlSet\services\w32time\TimeProviders\NtpClient	InputProvider	1
HKLM:\System\CurrentControlSet\services\w32time\TimeProviders\NtpClient	SpecialPollInterval	900 (Windows Server 2016, 2019 y 2022) o 1024 (Windows Server 2025)

Acceder al punto de conexión IPv6 del Servicio de sincronización temporal de Amazon

En esta sección se explica en qué difieren los pasos descritos en Acceder al punto de conexión IPv4 del Servicio de sincronización temporal de Amazon si configura su instancia de modo que use el Servicio de sincronización temporal de Amazon local a través del punto de conexión IPv6. No se explica todo el proceso de configuración de Servicio de sincronización temporal de Amazon.

Solo se puede acceder al punto de conexión IPv6 en instancias integradas en Nitro.

No se recomienda utilizar juntas las entradas del punto de conexión IPv4 e IPv6. Los paquetes NTP de IPv4 e IPv6 provienen del mismo servidor local para su instancia. No es necesario configurar los puntos de conexión de IPv4 e IPv6 y esto no mejorará la precisión de la hora de la instancia.

Linux

En función de la distribución de Linux que utilice, cuando llegue al paso para editar el archivo `chrony.conf`, utilizará el punto de conexión IPv6 del Servicio de sincronización temporal de Amazon (`fd00:ec2::123`) en lugar del punto de conexión IPv4 (`169.254.169.123`):

```
server fd00:ec2::123 prefer iburst minpoll 4 maxpoll 4
```

Guarde el archivo y verifique que chrony esté utilizando el punto de conexión IPv6 `fd00:ec2::123` para sincronizar la hora:

```
[ec2-user ~]$ chronyc sources -v
```

Si ve el punto de conexión IPv6 `fd00:ec2::123` en la salida, la configuración está completa.

Windows

Cuando llegue al paso para cambiar el servidor NTP para que utilice el Servicio de sincronización temporal de Amazon, utilizará el punto de conexión IPv6 del Servicio de sincronización temporal de Amazon (`fd00:ec2::123`) en lugar del punto de conexión IPv4 (`169.254.169.123`):

```
w32tm /config /manualpeerlist:fd00:ec2::123 /syncfromflags:manual /update
```

Compruebe que la nueva configuración utilice el punto de conexión IPv6 `fd00:ec2::123` para sincronizar la hora:

```
w32tm /query /configuration
```

En la salida, verifique que `NtpServer` muestra el punto de conexión IPv6 `fd00:ec2::123`.

Acceder a la versión mejorada del Servicio de sincronización temporal de Amazon

La versión mejorada del Servicio de sincronización temporal de Amazon ofrece orígenes de hora locales de mayor precisión para las instancias de Amazon EC2 compatibles. Las instancias lanzadas en un grupo de ubicación con una estrategia `precision-time` pueden acceder a estos orígenes locales. Recomendamos utilizar grupos con ubicación de tiempo de precisión para las aplicaciones que requieren una hora más precisa, ya sea desde el origen de NTP de enlace local o desde un dispositivo de reloj de hardware PTP (PHC) en una instancia de Linux. Cuando lance instancias en un grupo de ubicación de tiempo de precisión, AWS las ubicará en hardware compatible con acceso directo a orígenes de hora de alta precisión de la infraestructura de AWS.

Ventajas principales

- Origen de NTP mejorado de forma predeterminada: la instancia tiene acceso inmediato a un origen de hora NTP local mejorado si utiliza las direcciones IP de enlace local de NTP, tal como se describe en la sección anterior.
- Sincronización del reloj con precisión de microsegundos: configure la instancia de Amazon EC2 con Linux para utilizar un dispositivo de reloj de hardware PTP y lograr una sincronización del reloj con precisión de microsegundos.

- Implementación simplificada: una única estrategia de ubicación garantiza que todas las instancias dispongan de funcionalidades de tiempo de precisión.
- Marcas de tiempo de hardware para paquetes: acceda a marcas de tiempo de bajo nivel de los paquetes para realizar mediciones de red.
- Sin costo adicional: los grupos con ubicación de tiempo de precisión están disponibles sin costo adicional.

Reglas y limitaciones

- Los grupos con ubicación de tiempo de precisión están disponibles en todas las regiones de AWS comerciales.
- Los grupos con ubicación de tiempo de precisión admiten las siguientes familias de instancias de Amazon EC2 de séptima generación (Gen7) y posteriores:
  - De uso general: M7a, M7g, M7gd, M7i, M7i-flex, M8a, M8g
  - Optimizadas para la computación: C7a, C7gd, C7i, C7i-flex, C8g, C8gd
  - Optimizadas para memoria: R7a, R7g, R7i, R8g, X8g
  - Optimizadas para el almacenamiento: I8g, I8ge
- Si inicia o lanza una instancia en un grupo de ubicación de tiempo de precisión y no hay suficiente hardware disponible para proporcionar acceso a la versión mejorada del Servicio de sincronización temporal de Amazon, la solicitud no se completará correctamente.
- Si detiene una instancia en un grupo de ubicación de tiempo de precisión y luego la vuelve a iniciar, la instancia seguirá ejecutándose en el grupo de ubicación. Sin embargo, el inicio podría fallar si no hay suficiente hardware disponible para proporcionar acceso a la versión mejorada del Servicio de sincronización temporal de Amazon.
- Amazon EC2 incorpora continuamente hardware compatible con la versión mejorada del Servicio de sincronización temporal de Amazon. Si la solicitud falla debido a que no hay capacidad suficiente, vuelva a intentarlo más tarde o pruebe con otra zona de disponibilidad. Para obtener más información, consulte Solución de problemas de inicialización de instancias de Amazon EC2.
- Se aplican las reglas y limitaciones de los grupos de ubicación. Para obtener más información, consulte Grupos de ubicación para instancias de Amazon EC2

Crear un grupo de ubicación de tiempo de precisión

Puede crear un grupo de ubicación de tiempo de precisión mediante la CLI de AWS, la consola de administración de AWS o los SDK de AWS, especificando la estrategia `precision-time`.

Uso de la CLI de AWS

Use el siguiente comando:

```
aws ec2 create-placement-group \
    --group-name my-precision-time-pg \
    --strategy precision-time
```

El comando devuelve un ARN del grupo de ubicación, que utilizará al crear reservas de capacidad, y un nombre o un ID de grupo, que utilizará al lanzar instancias y vincular grupos de ubicación.

Iniciar una instancia

Después de crear un grupo de ubicación de tiempo de precisión, especifíquelo al lanzar instancias para acceder a la versión mejorada del Servicio de sincronización temporal de Amazon:

```
aws ec2 run-instances \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --instance-type r7g.2xlarge \
    --placement GroupId=pg-0aaa1111111111111
```

Verificar el acceso a la versión mejorada del Servicio de sincronización temporal de Amazon

Después de lanzar la instancia en un grupo de ubicación de tiempo de precisión, se beneficiará de un origen de hora NTP mejorado.

Por ejemplo, si utiliza el daemon chronyd en la instancia, puede verificar que el origen de hora NTP ahora se identifica como un Stratum 1 y presenta métricas de precisión del reloj mejoradas:

```
[ec2-user ~]$ chronyc sources
```

```
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
===============================================================================
^* 169.254.169.123               1   4   377     3  +3477ns[+4689ns] +/-   91us
```

Verifique que `chrony` muestre las métricas de sincronización de hora.

```
[ec2-user ~]$ chronyc tracking
```

```
Reference ID    : A9FEA97B (169.254.169.123)
Stratum         : 2
Ref time (UTC)  : Wed May 06 01:33:43 2026
System time     : 0.000000276 seconds fast of NTP time
Last offset     : +0.000000331 seconds
RMS offset      : 0.000001929 seconds
Frequency       : 2.870 ppm fast
Residual freq   : +0.000 ppm
Skew            : 0.031 ppm
Root delay      : 0.000107584 seconds
Root dispersion : 0.000036476 seconds
Update interval : 16.2 seconds
Leap status     : Normal
```

Acceder al reloj de hardware PTP (PHC)

El reloj de hardware PTP (PHC) forma parte de AWS Nitro System. Se puede acceder a él directamente desde las instancias bare metal y virtualizadas de Amazon EC2 compatibles que se lanzan en un grupo de ubicación de tiempo de precisión. Actualmente, el dispositivo PHC solo es accesible desde instancias de Linux. En las siguientes secciones se describe cómo configurar y verificar el dispositivo PHC en la instancia de Linux.

Requisitos

- El controlador de ENA, versión 2.10.0 o posteriores, está instalado en un sistema operativo compatible.
- Una instancia de Amazon EC2 que ejecuta Linux. Para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, consulte los requisitos previos del controlador en GitHub.
- Una instancia de Amazon EC2 lanzada en un grupo de ubicación de tiempo de precisión (consulte Acceder a la versión mejorada del Servicio de sincronización temporal de Amazon).

> **Note**
>
> La versión mejorada del Servicio de sincronización temporal de Amazon y el dispositivo PHC siguen estando disponibles sin un grupo de ubicación de tiempo de precisión en las siguientes regiones y para las familias de instancias específicas. Para obtener la mejor

experiencia, recomendamos lanzar instancias de Amazon EC2 en grupos de ubicación de tiempo de precisión.

- Regiones de AWS con acceso heredado compatible: Este de EE. UU. (Norte de Virginia), Este de EE. UU. (Ohio), Asia-Pacífico (Malasia), Asia-Pacífico (Tailandia), Asia-Pacífico (Tokio) y Europa (Estocolmo)
- Zonas locales con acceso heredado compatible: Este de EE. UU. (Ciudad de Nueva York)
- Familias de instancias con acceso heredado compatible:
  - De uso general: M7a, M7g, M7i
  - Optimizadas para la memoria: R7a, R7g, R7i
  - Optimizadas para el almacenamiento: I8g, I8ge

Compilar y habilitar el controlador ENA con compatibilidad para PHC

Consulte siempre las instrucciones más recientes de la versión más reciente del controlador Elastic Network Adapter (ENA) en la documentación del controlador ENA en GitHub para obtener información específica para su sistema operativo. A continuación, se ofrece una descripción general de los pasos para Amazon Linux.

Antes de comenzar, asegúrese de que la instancia cumpla los requisitos indicados en Requisitos.

Compilar y habilitar el controlador ENA con compatibilidad para PHC

1. Instale los requisitos previos.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum update
[ec2-user ~]$ sudo yum install kernel-devel-$(uname -r) git
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

2. Cargue el módulo PTP requerido.

```
[ec2-user ~]$ sudo modprobe ptp
```

3. Recupere la versión más reciente del controlador ENA (versión 2.10.0 o posterior).

```
[ec2-user ~]$ git clone https://github.com/amzn/amzn-drivers.git /tmp/amzn-drivers
```

4. Cree el controlador ENA `ena.ko` con compatibilidad para PHC.

```
[ec2-user ~]$ cd /tmp/amzn-drivers/kernel/linux/ena
[ec2-user ~]$ ENA_PHC_INCLUDE=1 make
```

5. Vuelva a cargar el controlador ENA y habilite el dispositivo PHC.

```
[ec2-user ~]$ sudo rmmod ena && sudo insmod ena.ko phc_enable=1
```

6. Verifique que el controlador ENA cargado tenga compatibilidad para PHC.

```
[ec2-user ~]$ modinfo ena | grep -E "phc_enable"
```

```
parm:           phc_enable:Enable PHC.
```

7. Verifique que la compatibilidad para PHC esté habilitada con el controlador ENA.

```
[ec2-user ~]$ cat /sys/module/ena/parameters/phc_enable
```

```
1
```

Para obtener instrucciones sobre cómo instalar el controlador y activar la opción phc_enable al reiniciar, consulte el archivo README del controlador ENA en GitHub.

Verificar la configuración del dispositivo PTP

Compruebe que el dispositivo del reloj de hardware PTP de ENA aparezca en su instancia.

```
[ec2-user ~]$ for file in /sys/class/ptp/*; do echo -n "$file: "; cat "$file/
clock_name"; done
```

Resultado previsto

```
/sys/class/ptp/ptp<index>: ena-ptp-<PCI slot>
```

Donde:

- *index* es el índice de reloj de hardware PTP registrado en el kernel.
- *PCI slot* es la ranura PCI del controlador Ethernet de ENA. Es la misma ranura que se muestra en `lspci | grep ENA`.

Ejemplo de resultado

```
/sys/class/ptp/ptp0: ena-ptp-05
```

Si `ena-ptp-<PCI slot>` no está en la salida, significa que el controlador de ENA no se instaló correctamente. Revise los pasos indicados en Compilar y habilitar el controlador ENA con compatibilidad para PHC.

Configuración el enlace simbólico PTP

Los dispositivos PTP suelen tener el nombre `/dev/ptp0`, `/dev/ptp1`, etc., y su índice depende del orden de inicialización del hardware. La creación de un enlace simbólico garantiza que aplicaciones como chrony hagan referencia de forma coherente al dispositivo correcto, independientemente de los cambios de índice.

Las AMI más recientes de Amazon Linux 2023 incluyen una regla `udev` que crea el enlace simbólico `/dev/ptp_ena` y apunta a la entrada `/dev/ptp` correcta asociada al host de ENA.

En primer lugar, compruebe que el enlace simbólico está presente ejecutando el siguiente comando.

```
[ec2-user ~]$ ls -l /dev/ptp*
```

Ejemplo de resultado

```
crw------- 1 root root 245, 0 Jan 31 2025 /dev/ptp0
lrwxrwxrwx 1 root root      4 Jan 31 2025 /dev/ptp_ena -> ptp0
```

Donde:

- `/dev/ptp<index>` es la ruta al dispositivo PTP.
- `/dev/ptp_ena` es el enlace simbólico constante, que apunta al mismo dispositivo PTP.

Si el enlace simbólico `/dev/ptp_ena` está presente, continúe con Configurar el daemon chronyd para utilizar el dispositivo PHC. Si no aparece, realice una de las siguientes opciones:

Crear el enlace simbólico PTP

1. Agregue la siguiente regla `udev`.

```
[ec2-user ~]$ echo "SUBSYSTEM==\"ptp\", ATTR{clock_name}==\"ena-ptp-*\", SYMLINK += \"ptp_ena\"" | sudo tee -a /etc/udev/rules.d/53-ec2-network-interfaces.rules
```

2. Reinicie la instancia o ejecute el siguiente comando para volver a cargar la regla udev.

```
[ec2-user ~]$ sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger
```

Configurar el daemon chronyd para utilizar el dispositivo PHC

El daemon de sincronización del reloj chronyd debe configurarse para utilizar el dispositivo PHC como un origen de hora adicional, mediante el enlace simbólico `/dev/ptp_ena` para identificar el dispositivo.

Configurar el daemon chronyd para utilizar el dispositivo PHC

1. Edite `/etc/chrony.conf` con un editor de texto y agregue la siguiente línea:

```
refclock PHC /dev/ptp_ena poll 0 delay 0.000010 prefer
```

2. Reinicie chrony.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl restart chronyd
```

3. Verifique que chrony esté utilizando el reloj de hardware PTP. El dispositivo PHC0 debe ser el origen de hora preferido con un valor de Stratum 0. El origen de hora NTP local (si está configurado) debe tener un valor de Stratum 1.

```
[ec2-user ~]$ chronyc sources
```

```
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
===============================================================================
#* PHC0                          0   0   377     0   +184ns[ +198ns] +/- 5032ns
^- 169.254.169.123             1   4   377     8    -18us[  -18us] +/-  115us
```

Verificar las marcas de tiempo de hardware para paquetes

El controlador ENA cargado con compatibilidad para PHC proporciona acceso a las marcas de tiempo de hardware para paquetes. Puede verificar que esta funcionalidad sea compatible mediante el comando `ethtool -T` *`interface`*.

Para obtener más información sobre el uso de las marcas de tiempo de hardware para paquetes, consulte la documentación de Linux sobre el marcado temporal de paquetes.

```
[ec2-user ~]$ sudo ethtool -T ens5
```

```
Time stamping parameters for ens5:
Capabilities:
        software-transmit
        hardware-receive
        software-receive
        software-system-clock
PTP Hardware Clock: 0
Hardware Transmit Timestamp Modes: none
Hardware Receive Filter Modes:
        none
        all
```

Si el resultado muestra `hardware-receive` en la lista de capacidades, las marcas de tiempo de hardware para paquetes están disponibles en la instancia.

Configuración de la referencia horiaria en una instancia EC2 o cualquier dispositivo conectado a Internet para usar el Servicio de sincronización temporal de Amazon público

Puede configurar su instancia, o cualquier dispositivo conectado a Internet, como un ordenador local o un servidor en las instalaciones, para que utilice el Servicio de sincronización temporal de Amazon público, al que se puede acceder a través de Internet en `time.aws.com`. Puede usar el Servicio de sincronización temporal de Amazon público como una copia de seguridad para el Servicio de sincronización temporal de Amazon local y para conectar recursos ajenos a AWS al Servicio de sincronización temporal de Amazon.

> **Note**
>
> Para obtener el mejor rendimiento, le recomendamos que utilice el Servicio de sincronización temporal de Amazon local en sus instancias y que solo utilice el Servicio de sincronización temporal de Amazon público como respaldo.

Consulte las instrucciones del sistema operativo de su instancia o dispositivo.

Linux

Configuración de una instancia o dispositivo de Linux para que utilice el Servicio de sincronización temporal de Amazon público mediante chrony o ntpd

1. Edite `/etc/chrony.conf` (si usa chrony) o `/etc/ntp.conf` (si usa ntpd) con un editor de texto como se explica a continuación:

   a. Elimine o comente otras líneas que empiecen por `server` excepto las conexiones existentes al Servicio de sincronización temporal de Amazon local para evitar que su instancia o dispositivo intente mezclar servidores extendidos y no extendidos.

   > **Important**
   >
   > Si está configurando su instancia de EC2 para que se conecte al Servicio de sincronización temporal de Amazon público, no elimine la siguiente línea, que indica que su instancia se conectará al Servicio de sincronización temporal de Amazon local. El Servicio de sincronización temporal de Amazon local es una conexión más directa y proporcionará una mayor precisión del reloj. El Servicio de sincronización temporal de Amazon público solo debe usarse como copia de seguridad.
   >
   > ```
   > server 169.254.169.123 prefer iburst minpoll 4 maxpoll 4
   > ```

   b. Agregue la siguiente línea para conectarse al Servicio de sincronización temporal de Amazon público.

   ```
   pool time.aws.com iburst
   ```

2. Reinicie el daemon con uno de los siguientes comandos:

- chrony

```
sudo service chronyd force-reload
```

- ntpd

```
sudo service ntp reload
```

macOS

Configuración de una instancia o dispositivo de macOS para que utilice el Servicio de sincronización temporal de Amazon público

1. Abra Preferencias del sistema.
2. Elija Date & Time (Fecha y hora) y, a continuación, la pestaña Date & Time (Fecha y hora).
3. Para hacer cambios, elija el icono del candado e ingrese la contraseña cuando se le solicite.
4. En Establecer fecha y hora automáticamente, ingrese **`time.aws.com`**.

Windows

Configuración de una instancia o dispositivo de Windows para que utilice el Servicio de sincronización temporal de Amazon público

1. Abra Control Panel (Panel de control).
2. Seleccione el icono de Date and Time (Fecha y hora).
3. Seleccione la pestaña Internet Time (Hora de Internet). Esta pestaña no estará disponible si su PC forma parte de un dominio. En este caso, sincronizará la hora con el controlador de dominio. Puede configurar el controlador para que utilice el Servicio de sincronización temporal de Amazon público.
4. Elija Change settings (Cambiar configuración).
5. Seleccione la casilla Sincronizar con un servidor horario de Internet.
6. Junto a Servidor, escriba **`time.aws.com`**.

Configuración de una instancia o dispositivo de Windows Server para que utilice el Servicio de sincronización temporal de Amazon público

- Siga las instrucciones de Microsoft para actualizar el registro.

Comparación de las marcas temporales de sus instancias Linux

Si está usando el Servicio de sincronización temporal de Amazon, puede comparar las marcas de tiempo de las instancias Linux de Amazon EC2 con ClockBound para determinar la hora real de un evento. ClockBound mide la precisión del reloj de la instancia de EC2 y le permite comprobar si una marca de tiempo determinada se encuentra en el pasado o en el futuro con respecto al reloj actual de la instancia. Esta información es valiosa para determinar el orden y la coherencia de los eventos y las transacciones en las instancias de EC2, independientemente de la ubicación geográfica de cada instancia.

ClockBound es una biblioteca y daemon de código abierto. Para obtener más información sobre ClockBound, incluidas las instrucciones de instalación, consulte ClockBound en GitHub.

ClockBound solo se admite para las instancias de Linux.

Si utiliza la conexión PTP directa al reloj del hardware de PTP, su daemon de hora, como chrony, subestimará el límite de error del reloj. Esto se debe a que un reloj de hardware de PTP no transmite la información correcta del límite de error a chrony, como lo hace NTP. Como resultado, el daemon de sincronización de relojes asume que el reloj tiene una precisión de UTC y, por lo tanto, tiene un límite de error de `0`. Para medir todo el límite de errores, Nitro System calcula el límite de error del reloj de equipo de PTP y lo pone a disposición de la instancia de EC2 a través del sistema de archivos `sysfs` del controlador de ENA. Puede leerlo directamente como un valor, en nanosegundos.

Para recuperar el enlace de error del reloj de equipo de PTP

1. Primero, obtenga la ubicación correcta del dispositivo de reloj de equipo PTP mediante uno de los siguientes comandos. La ruta del comando es diferente en función de la AMI utilizada para iniciar la instancia.

   - En Amazon Linux 2:

     ```
     cat /sys/class/net/eth0/device/uevent | grep PCI_SLOT_NAME
     ```

- En Amazon Linux 2023:

```
cat /sys/class/net/ens5/device/uevent | grep PCI_SLOT_NAME
```

La salida es el nombre de la ranura PCI, que es la ubicación del dispositivo de reloj de equipo de PTP. En este ejemplo, la ubicación es `0000:00:03.0`.

```
PCI_SLOT_NAME=0000:00:03.0
```

2. Para recuperar el enlace de error del reloj de equipo de PTP, ejecute el siguiente comando. Incluya el nombre de la ranura PCI del paso anterior.

```
cat /sys/bus/pci/devices/0000:00:03.0/phc_error_bound
```

El resultado es el límite de error del reloj del hardware de PTP, en nanosegundos.

Para calcular el límite de error del reloj correcto en un momento específico cuando se utiliza la conexión PTP directa al reloj del hardware de PTP, debe agregar el límite de error del reloj desde chrony o ClockBound en el momento en que chrony sondea el reloj del hardware de PTP. Para obtener más información sobre la medición y la supervisión de la precisión del reloj, consulte Administración de la precisión del reloj de instancias de Amazon EC2 con el Servicio de sincronización temporal de Amazon y Amazon CloudWatch – Parte 1.

Cambio de la zona horaria en una instancia

Las instancias de Amazon EC2 se establecen en la zona horaria UTC (hora universal coordinada) de forma predeterminada. Puede cambiar la hora de una instancia a la zona horaria local o a otra zona horaria de la red.

Consulte las instrucciones del sistema operativo de su instancia.

Linux

> **Important**
>
> Esta información se aplica a Amazon Linux. Para obtener información acerca de otras distribuciones, consulte la documentación específica.

Para cambiar la zona horaria en Amazon Linux.

1. Vea la configuración de zona horaria actual del sistema.

```
[ec2-user ~]$ timedatectl
```

2. Enumere las zonas horarias disponibles.

```
[ec2-user ~]$ timedatectl list-timezones
```

3. Configure la zona horaria elegida.

```
[ec2-user ~]$ sudo timedatectl set-timezone America/Vancouver
```

4. (Opcional) Confirme que la zona horaria actual se ha actualizado a la nueva zona horaria al usar de nuevo el comando timedatectl.

```
[ec2-user ~]$ timedatectl
```

Windows

Cambio de la zona horaria en una instancia de Windows

1. Desde la instancia, abra una ventana del símbolo del sistema.
2. Identifique la zona horaria que usar en la instancia. Para obtener una lista de zonas horarias, utilice el siguiente comando:

```
tzutil /l
```

   Este comando devuelve una lista de todas las zonas horarias disponibles, con el siguiente formato:

```
display name
time zone ID
```

3. Encuentre el ID de zona horaria que asignar a la instancia.
4. Ejemplo: asignar la zona horaria UTC:

```
tzutil /s "UTC"
```

Ejemplo: asignar la hora estándar del Pacífico:

```
tzutil /s "Pacific Standard Time"
```

Cuando cambia la zona horaria en una instancia de Windows, debe asegurarse de que la zona horaria persista a través de los reinicios del sistema. En caso contrario, cuando la instancia se reinicia, se revierten los cambios y vuelve a usar la hora UTC. Puede persistir la configuración de la zona horaria si agrega una clave de registro RealTimeIsUniversal. Esta clave se establece de forma predeterminada en todas las instancias de generación actual. Para verificar si la clave de registro RealTimeIsUniversal está establecida, consulte el paso 3 en el siguiente procedimiento. Si la clave no está establecida, siga estos pasos desde el principio.

Para establecer la clave del registro RealTimeIsUniversal

1. Desde la instancia, abra una ventana del símbolo del sistema.
2. Utilice el siguiente comando para añadir la clave del registro:

```
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation" /
v RealTimeIsUniversal /d 1 /t REG_DWORD /f
```

3. (Opcional) Compruebe que la instancia guardó la clave correctamente mediante el siguiente comando:

```
reg query "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control
\TimeZoneInformation" /s
```

Este comando devuelve las subclaves de la clave TimeZoneInformation del registro. Debería ver la clave RealTimeIsUniversal en la parte inferior de la lista, como se muestra a continuación:

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation
    Bias                            REG_DWORD     0x1e0
    DaylightBias                    REG_DWORD     0xffffffc4
    DaylightName                    REG_SZ        @tzres.dll,-211
    DaylightStart                   REG_BINARY    00000300020002000000000000000000
    StandardBias                    REG_DWORD     0x0
```

```
    StandardName                    REG_SZ        @tzres.dll,-212
    StandardStart                   REG_BINARY    00000B0001000200000000000000000
    TimeZoneKeyName                 REG_SZ        Pacific Standard Time
    DynamicDaylightTimeDisabled     REG_DWORD     0x0
    ActiveTimeBias                  REG_DWORD     0x1a4
    RealTimeIsUniversal             REG_DWORD     0x1
```

EC2 Capacity Manager

El administrador de capacidad de Amazon EC2 es una herramienta que ayuda a supervisar, analizar y administrar el uso de su capacidad en instancias bajo demanda, instancias de spot y reservas de capacidad desde un único lugar. Capacity Manager simplifica el seguimiento de la capacidad mediante un panel unificado que consolida los datos de uso con actualizaciones por hora y muestra oportunidades de optimización.

Diseñado para grandes empresas y organizaciones con varias cuentas, Capacity Manager elimina la necesidad de recopilar datos manualmente desde múltiples orígenes. La herramienta ofrece información profunda en las Regiones de AWS. Puede profundizar en las métricas detalladas de capacidad y tomar medidas inmediatas para optimizar los recursos en la nube.

Al habilitar la integración con AWS Organizations, podrá ver y analizar los datos de capacidad de las cuentas de miembro de la organización desde un único panel. Sin la integración con Organizations, Capacity Manager solo supervisa los recursos dentro de la Cuenta de AWS individual en la que está habilitado.

> **Note**
>
> - Solo puede habilitar Capacity Manager en una Región de AWS por cuenta.
> - Todos los costos que se muestran en Capacity Manager son costos estimados basados en los precios publicados de instancias bajo demanda. Estas estimaciones no incluyen descuentos como los Savings Plans o las instancias reservadas. Los costos reales pueden diferir de estas estimaciones.

Características clave

- Panel: ofrece una vista general de alto nivel de todas las reservas de capacidad bajo demanda, el uso bajo demanda y el uso de spot, e incluye métricas clave para ayudar a mejorar la postura de capacidad.
- Agregación entre regiones y cuentas: visualice el uso de capacidad de todas las cuentas de miembro de la organización desde un único panel. El administrador de capacidad agrega los datos de todas las regiones de la partición, incluidos los datos de etiquetas, en la única región en la que haya activado el administrador de capacidad. Para los datos entre cuentas, el administrador de capacidad también proporciona el nombre de la cuenta como una dimensión.
- Agrupación y filtrado basados en etiquetas: active las claves de etiquetas de sus recursos de Amazon EC2 (por ejemplo, `environment` o `team`) para usarlas como dimensiones al agrupar y filtrar las métricas de capacidad. Las etiquetas proporcionadas por el administrador de capacidad para los grupos de escalado automático de EC2, los nombres de los clústeres de EKS, los grupos de nodos de EKS Kubernetes y los grupos de nodos de Karpenter se incluyen de forma predeterminada. Para obtener más información, consulte Gestión de claves de etiquetas supervisadas.
- Exportaciones de datos: exporte los datos de capacidad a Amazon S3 en formato CSV o Parquet para realizar análisis adicionales e informes personalizados.
- API: consulte las métricas de capacidad mediante programación usando `GetCapacityManagerMetricData` y `GetCapacityManagerMetricDimensions`.
- Selector de fecha: analice los datos de capacidad en intervalos que abarcan desde una hora hasta 90 días.
- Más de 30 métricas: realice un seguimiento de la capacidad mediante reservas de capacidad, instancias bajo demanda e instancias de spot con más de 30 métricas.

Habilitación de EC2 Capacity Manager

Capacity Manager se puede habilitar en dos niveles diferentes, según sus necesidades. Se puede habilitar para una sola Cuenta de AWS a fin de supervisar los recursos dentro de esa cuenta únicamente, o integrar con AWS Organizations para obtener visibilidad centralizada de todas las cuentas de miembro de la organización.

- Nivel de organización: vea y analice los datos de capacidad de todas las cuentas de miembro de la organización desde un único panel.

- Nivel de cuenta: supervise el uso de capacidad dentro de una sola Cuenta de AWS.

Temas

- Habilitación de EC2 Capacity Manager con AWS Organizations
- Habilitación de EC2 Capacity Manager a nivel de cuenta
- Registro de un administrador delegado
- Uso de roles vinculados al servicio para EC2 Capacity Manager

Habilitación de EC2 Capacity Manager con AWS Organizations

Puede habilitar EC2 Capacity Manager con AWS Organizations para obtener visibilidad y administración a nivel de organización de la capacidad en todas las cuentas de miembro. Esta integración permite supervisar, analizar y administrar el uso de capacidad desde un lugar centralizado.

La cuenta de administración es responsable de habilitar el acceso a nivel de organización y de administrar la capacidad en la organización.

Habilitar Capacity Manager con AWS Organizations ofrece los siguientes beneficios:

- Visibilidad centralizada de la capacidad: visualice el uso de capacidad de todas las cuentas de miembro de la organización desde un único panel, con agregación entre regiones y cuentas.
- Optimización a nivel de organización: identifique reservas de capacidad sin uso y oportunidades de optimización en todas las cuentas de la organización.
- Administrador delegado: permita que cuentas de miembro específicas administren Capacity Manager para una organización, a la vez que mantienen los controles de acceso adecuados.

Si no habilita la integración con AWS Organizations, solo podrá supervisar los recursos de la Cuenta de AWS individual en la que habilitó Capacity Manager.

Requisitos previos

- Debe tener una configuración de AWS Organizations con una cuenta de administración y una o más cuentas de miembro. Para obtener más información sobre los tipos de cuenta, consulte Conceptos y terminología en la Guía del usuario de AWS Organizations.
- La cuenta de administración debe tener permisos para las siguientes acciones de IAM:

- `organizations:EnableAwsServiceAccess`
- `organizations:RegisterDelegatedAdministrator` (si se utiliza la administración delegada)
- `iam:CreateServiceLinkedRole`

- Debe crear un rol vinculado al servicio con el caso de uso AWSEC2CapacityManagerServiceRolePolicy para permitir el acceso de AWS Organizations. Para obtener más información, consulte Creación de un rol vinculado al servicio para Capacity Manager.

Habilitación de Capacity Manager con AWS Organizations

Con la cuenta de administración, habilite el acceso de la organización a Capacity Manager.

Console

Para habilitar el acceso de la organización en Capacity Manager

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Capacity Manager.
3. Elija la pestaña Settings.
4. En la sección Acceso de confianza, seleccione Administrar el acceso de confianza.
5. En el mensaje que aparece, seleccione Habilitar el acceso de confianza. A continuación, elija Guardar.

AWS CLI

Para habilitar el acceso de la organización en Capacity Manager

1. Creación de un rol vinculado al servicio

```
aws iam create-service-linked-role --aws-service-name
 ec2.capacitymanager.amazonaws.com
```

2. Habilite el acceso a AWS Ogranization

```
aws organizations enable-aws-service-access --service-principal
 ec2.capacitymanager.amazonaws.com
```

3. Habilite Capacity Manager con AWS Organization

```
aws ec2 enable-capacity-manager --organizations-access
```

Para actualizar el acceso de la organización a un Capacity Manager existente, ejecute el siguiente comando:

```
aws ec2 update-capacity-manager-organizations-access --organizations-access
```

PowerShell

Para habilitar el acceso de la organización en Capacity Manager

1. Cree un rol vinculado al servicio mediante el cmdlet New-IAMServiceLinkedRole.

```
New-IAMServiceLinkedRole -AWSServiceName "ec2.capacitymanager.amazonaws.com"
```

2. Habilite el acceso de AWS Organization mediante el cmdlet Enable-ORGAWSServiceAccess.

```
Enable-ORGAWSServiceAccess -ServicePrincipal "ec2.capacitymanager.amazonaws.com"
```

3. Habilite el administrador de capacidad con AWS Organization mediante el cmdlet Enable-EC2CapacityManager.

```
Enable-EC2CapacityManager -OrganizationsAccess $true
```

Para actualizar el acceso de la organización a un administrador de capacidad existente, ejecute el siguiente cmdlet Update-EC2CapacityManagerOrganizationsAccess:

```
Update-EC2CapacityManagerOrganizationsAccess -OrganizationsAccess $true
```

Cómo verificar que Capacity Manager está habilitado en la organización

Console

Para verificar que Capacity Manager está habilitado en la organización

1. En la consola de Capacity Manager, elija Configuración.
2. En la sección Acceso de confianza, verifique que Acceso de la organización aparezca como Habilitado.
3. Verifique que el ID de organización que aparece corresponda al de la organización.

AWS CLI

Para verificar que Capacity Manager está habilitado en la organización

Use el siguiente comando:

```
aws ec2 get-capacity-manager-attributes
```

Debe aparecer lo siguiente en la salida:

```
{
    "CapacityManagerStatus": "enabled",
    "OrganizationsAccess": true,
    "IngestionStatus": "initial-ingestion-pending",
    "IngestionStatusMessage": "Capacity Manager is collecting historical data from
 2025-10-01T00:00:00Z. Data collection is in progress and may take several hours to
 complete."
}
```

PowerShell

Para verificar que Capacity Manager está habilitado en la organización

Utilice el cmdlet Get-EC2CapacityManagerAttribute.

```
Get-EC2CapacityManagerAttribute
```

Debe aparecer lo siguiente en la salida:

```
CapacityManagerStatus      : enabled
DataExportCount            : 0
EarliestDatapointTimestamp :
IngestionStatus            : initial-ingestion-in-progress
IngestionStatusMessage     : Capacity Manager is collecting historical data from
                             2026-03-17T16:00:00Z. Data collection is in progress
 and may take
                             several hours to complete.
LatestDatapointTimestamp   :
OrganizationsAccess        : True
```

Consideraciones

- Creación de un rol vinculado al servicio: cuando habilita el acceso de la organización mediante la consola, el Administrador de capacidad crea automáticamente el rol vinculado al servicio AWSServiceRoleForEC2CapacityManager en todas las cuentas de miembro. Si lo habilita mediante la AWS CLI, debe llamar a `createServiceLinkedRole` manualmente.
- Agregación de datos: después de habilitar el acceso de la organización, el administrador de capacidad completa 14 días de datos históricos de todas las cuentas de miembro. Este proceso suele completarse en pocos minutos.
- Limitaciones regionales: solo puede habilitar el administrador de capacidad en una región por organización, pero este agregará datos de todas las regiones comerciales.
- Permisos: las cuentas de miembro no necesitan realizar ninguna acción. Capacity Manager usa el rol vinculado al servicio para detectar automáticamente los recursos en todas las cuentas.

Habilitación de EC2 Capacity Manager a nivel de cuenta

Habilite Capacity Manager a nivel de cuenta para supervisar y analizar el uso de capacidad de EC2 dentro de una sola cuenta de AWS. Después de habilitarlo, Capacity Manager recopila datos sobre las instancias bajo demanda, instancias de spot y reservas de capacidad para ayudar a identificar oportunidades de optimización y a realizar un seguimiento de los patrones de uso.

Habilitación de Capacity Manager a nivel de cuenta

Console

Para habilitar Capacity Manager para la cuenta

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Capacity Manager.
3. En la página Capacity Manager, elija Habilitar en la región.

AWS CLI

Para habilitar Capacity Manager para la cuenta

Use el siguiente comando:

```
aws ec2 enable-capacity-manager
```

PowerShell

Para habilitar Capacity Manager para la cuenta

Utilice el cmdlet Enable-EC2CapacityManager.

```
Enable-EC2CapacityManager
```

> **Note**
>
> - Después de habilitar Capacity Manager, este recopila y agrega 14 días de datos históricos. Este proceso puede tardar algunas horas.
> - Durante la recopilación de los datos históricos, se muestra un estado `initial-ingestion-in-progress`. Es posible que durante este período de recopilación note algunos vacíos en los datos históricos. Una vez que finaliza la recopilación de datos, se muestra un estado `ingestion-complete`.

Registro de un administrador delegado

Puede registrar un administrador delegado para Capacity Manager. Esto permite que una cuenta de miembro administre Capacity Manager para la organización de AWS. Solo la cuenta de administración puede registrar o eliminar un administrador delegado dentro de la organización.

> **Note**
>
> No puede desactivar Capacity Manager para la organización mientras haya un administrador delegado registrado.

Temas

- Requisitos previos
- Registrar un administrador delegado
- Eliminar un administrador delegado

Requisitos previos

La cuenta de administración debe haber habilitado Capacity Manager con AWS Organizations. Para obtener más información, consulte Habilitación de EC2 Capacity Manager con AWS Organizations.

Registrar un administrador delegado

Puede registrar un administrador delegado mediante la consola de Amazon EC2, la AWS CLI o PowerShell.

Console

Para registrar un administrador delegado

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Capacity Manager.
3. Elija la pestaña Settings.
4. En la sección Administrador delegado, elija Agregar.
5. En el mensaje que aparece, ingrese el ID del miembro de la organización que desea agregar como administrador delegado.
6. Elija Add delegated administrator (Agregar administrador delegado).

AWS CLI

Para registrar un administrador delegado

Use el siguiente comando:

```
aws organizations register-delegated-administrator \
    --account-id 123456789012 \
    --service-principal ec2.capacitymanager.amazonaws.com
```

PowerShell

Para registrar un administrador delegado

Utilice el cmdlet Register-ORGDelegatedAdministrator.

```
Register-ORGDelegatedAdministrator `
    -AccountId "123456789012" `
    -ServicePrincipal "ec2.capacitymanager.amazonaws.com"
```

Eliminar un administrador delegado

Puede eliminar un administrador delegado mediante la consola de Amazon EC2, la AWS CLI o PowerShell.

Console

Para eliminar un administrador delegado

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Capacity Manager.
3. Elija la pestaña Settings.
4. En la sección Administrador delegado, elija Administrar.
5. En el mensaje que aparece, elija Eliminar administrador delegado.

AWS CLI

Para eliminar un administrador delegado

Use el siguiente comando:

```
aws organizations deregister-delegated-administrator \
    --account-id 123456789012 \
    --service-principal ec2.capacitymanager.amazonaws.com
```

PowerShell

Para eliminar un administrador delegado

Utilice el cmdlet Unregister-ORGDelegatedAdministrator.

```
Unregister-ORGDelegatedAdministrator `
    -AccountId "123456789012" `
    -ServicePrincipal "ec2.capacitymanager.amazonaws.com"
```

Uso de roles vinculados al servicio para EC2 Capacity Manager

EC2 Capacity Manager usa roles vinculados al servicio de AWS Identity and Access Management (IAM) Un rol vinculado al servicio es un tipo único de rol de IAM que está vinculado directamente a Capacity Manager. Los roles vinculados al servicio están predefinidos por Capacity Manager e incluyen todos los permisos que el servicio requiere para llamar a otros servicios de AWS en su nombre.

Un rol vinculado al servicio facilita la configuración de Capacity Manager, ya que no es necesario agregar de forma manual los permisos requeridos. Capacity Manager define los permisos de sus roles vinculados a servicios y, a menos que esté definido de otra manera, solo Capacity Manager puede asumir sus roles. Los permisos definidos incluyen las políticas de confianza y de permisos, y que la política de permisos no se pueda adjuntar a ninguna otra entidad de IAM.

Solo es posible eliminar un rol vinculado a un servicio después de eliminar sus recursos relacionados. Esto protege los recursos de Capacity Manager, ya que evita que elimine inadvertidamente los permisos de acceso a dichos recursos.

Para obtener información sobre otros servicios que admiten roles vinculados al servicio, consulte Servicios de AWS que funcionan con IAM y busque los servicios que tengan Sí en la columna Roles vinculados al servicio. Elija una opción Sí con un enlace para ver la documentación acerca del rol vinculado al servicio en cuestión.

Permisos del rol vinculado al servicio para Capacity Manager

Capacity Manager utiliza el rol vinculado al servicio denominado AWSServiceRoleForEC2CapacityManager para permitirle administrar los recursos de capacidad y realizar la integración con AWS Organizations en su nombre.

El rol vinculado al servicio AWSServiceRoleForEC2CapacityManager confía en los siguientes servicios para asumir el rol:

- `ec2.capacitymanager.amazonaws.com`

La política de permisos del rol denominada AWSEC2CapacityManagerServiceRolePolicy permite que Capacity Manager realice las siguientes acciones:

- `organizations:DescribeOrganization`
- `organizations:ListAccounts`
- `organizations:ListChildren`
- `organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization`
- `organizations:ListDelegatedAdministrators`

Debe configurar los permisos para permitir a sus usuarios, grupos o funciones, crear, editar o eliminar la descripción de un rol vinculado al servicio. Para obtener más información, consulte Permisos de roles vinculados a servicios en la Guía del usuario de IAM.

Creación de un rol vinculado a servicios para Capacity Manager

Puede usar la consola de IAM para crear un rol vinculado al servicio con el caso de uso AWSEC2CapacityManagerServiceRolePolicy. En la AWS CLI o la API de AWS, cree un rol vinculado al servicio con el nombre de servicio `ec2.capacitymanager.amazonaws.com`. Para obtener más información, consulte Creación de un rol vinculado a un servicio en la Guía del usuario de IAM. Si elimina este rol vinculado al servicio, puede utilizar este mismo proceso para volver a crear el rol.

Edición de un rol vinculado a servicios para Capacity Manager

Capacity Manager no permite editar el rol vinculado al servicio AWSServiceRoleForEC2CapacityManager. Después de crear un rol vinculado al servicio, no podrá cambiar el nombre del rol, ya que varias entidades podrían hacer referencia al rol. Sin embargo, sí

puede editar la descripción del rol con IAM. Para obtener más información, consulte Editar un rol vinculado a servicios en la Guía del usuario de IAM.

Eliminación de un rol vinculado a servicios para Capacity Manager

Si ya no necesita utilizar una característica o servicio que requiere un rol vinculado a un servicio, le recomendamos que elimine dicho rol. De esta forma no tiene una entidad no utilizada que no se monitoree ni mantenga de forma activa. Sin embargo, debe limpiar los recursos del rol vinculado al servicio antes de eliminarlo manualmente.

> **Note**
>
> Si el servicio Capacity Manager utiliza el rol al intentar eliminar los recursos, la eliminación puede fallar. En tal caso, espere unos minutos e intente de nuevo la operación.

Para eliminar los recursos de Capacity Manager usados por AWSServiceRoleForEC2CapacityManager

1. Todos los administradores delegados deben desactivar Capacity Manager antes de eliminar el acceso de organizaciones.
2. Antes de desactivar Capacity Manager, debe eliminar cualquier exportación de datos activa.

Para eliminar manualmente el rol vinculado a servicios mediante IAM

Use la consola de IAM, la AWS CLI o la API de AWS para eliminar el rol vinculado al servicio AWSServiceRoleForEC2CapacityManager. Para obtener más información, consulte Eliminación de un rol vinculado a servicios en la Guía del usuario de IAM.

Regiones admitidas para los roles vinculados al servicio de Capacity Manager

Capacity Manager admite el uso de roles vinculados a servicios en todas las regiones en las que el servicio esté disponible. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión y Regiones de AWS.

Capacity Manager no permite el uso de los roles vinculados al servicio en todas las regiones en las que el servicio está disponible. Puede utilizar el rol AWSServiceRoleForEC2CapacityManager en las siguientes regiones.

Nombre de la región	Identidad de la región	Compatibilidad en Capacity Manager
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	Sí
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	Sí
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	Sí
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	Sí
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	No
Asia Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	No
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	No
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	Sí
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	Sí
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	Sí
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	Sí
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	Sí
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	Sí
Canadá (centro)	ca-central-1	Sí
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	Sí
Europa (Irlanda)	eu-west-1	Sí
Europa (Londres)	eu-west-2	Sí
Europa (Milán)	eu-south-1	No
Europa (París)	eu-west-3	Sí
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	Sí

Nombre de la región	Identidad de la región	Compatibilidad en Capacity Manager
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	No
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	No
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	Sí
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	No
AWS GovCloud (Oeste de EE. UU.)	us-gov-west-1	No

Organización de los datos en Capacity Manager

Capacity Manager utiliza una combinación de métricas, puntos de datos, dimensiones, intervalos de fechas y periodos para organizar los datos de capacidad. Esto resulta útil a la hora de analizar los patrones de uso y tomar decisiones informadas sobre los recursos.

Métricas y puntos de datos

Una métrica es un conjunto de puntos de datos organizados cronológicamente. Por ejemplo, si desea supervisar el uso de spot en vCPU, utilizaría la métrica `SpotTotalUsageHrsVcpu`.

Cada hora, la métrica genera un punto de datos con marca de tiempo que indica el uso de spot en horas de vCPU. Por ejemplo, si utilizó 100 vCPU durante la hora de las 10:00 h, Capacity Manager crea un punto de datos con una marca de tiempo de las 10:00 h y un valor de 100.

Para consultar la lista completa de métricas que analiza Capacity Manager, consulte Métricas de EC2 Capacity Manager.

Dimensiones

Las dimensiones son pares de nombre y valor que permiten categorizar e identificar distintos aspectos de una métrica. Por ejemplo, una de las dimensiones en Capacity Manager se llama AccountID, cuyo valor corresponde al ID real de la cuenta. Capacity Manager ofrece dimensiones para segmentar y agrupar los datos, como familia de instancias, ARN de la reserva, tipo de reserva y tenencia.

Además de las dimensiones integradas, puede activar las claves de las etiquetas de sus recursos de Amazon EC2 para utilizarlas como dimensiones personalizadas. Por ejemplo, si sus instancias están etiquetadas con `environment` o `team`, puede activar esas claves de etiquetas y, a continuación, agrupar y filtrar las métricas de capacidad por sus valores.

El administrador de capacidad también proporciona etiquetas proporcionadas por el administrador de capacidad, como grupo de escalado automático de EC2 (`aws:autoscaling:groupName`), nombre del clúster de EKS (`aws:eks:cluster-name`), grupo de nodos de EKS Kubernetes (`eks:kubernetes-node-pool-name`) y grupo de nodos de Karpenter (`karpenter.sh/nodepool`), que están disponibles de forma predeterminada y no se tienen cuenta para el límite de claves de etiquetas.

Puede consultar la lista completa de dimensiones en Métricas de EC2 Capacity Manager. Para obtener información sobre cómo activar y administrar las dimensiones de las etiquetas, consulte Gestión de claves de etiquetas supervisadas.

Intervalo de fechas y periodo

El intervalo de fechas especifica el periodo que desea analizar, desde una hora hasta 90 días. El periodo determina cómo Capacity Manager agrega los datos a lo largo del tiempo y cuántos puntos de datos devuelve. Por ejemplo, si el intervalo de fechas es de una semana y el periodo es de un día, Capacity Manager devuelve 7 puntos de datos. Cada punto de datos representa un día de datos agregados. El periodo debe tener un intervalo de una hora y dividir de manera uniforme el intervalo de fechas.

Temas

- Métricas de EC2 Capacity Manager
- Agrupación y filtrado de datos
- Gestión de claves de etiquetas supervisadas

Métricas de EC2 Capacity Manager

Capacity Manager ofrece una amplia selección de métricas para realizar el seguimiento de la capacidad en diferentes tipos de recursos. Las métricas se pueden medir en distintas unidades, según los requisitos de análisis.

Los nombres de las métricas en Capacity Manager utilizan cuatro prefijos diferentes para clasificar el tipo de capacidad que se mide:

- `Reservation`: las propias reservas de capacidad, incluidas la capacidad total reservada, las tasas de utilización, la capacidad no utilizada y el recuento de reservas.
- `Reserved`: uso de instancias bajo demanda que está cubierto por las reservas de capacidad.
- `Unreserved`: uso de instancias bajo demanda que se ejecuta fuera de cualquier reserva de capacidad.
- `Spot`: específicamente para el uso de instancias de spot, incluidos el tiempo de ejecución y los costos estimados. Estas métricas son independientes de la capacidad basada en reservas.

La siguiente tabla también muestra las Dimensiones disponibles para cada métrica. Las categorías de dimensiones se dividen de la siguiente manera:

- Dimensiones de capacidad general: ID de cuenta, nombre de cuenta, región, familia de instancias, zona de disponibilidad, tipo de instancia, plataforma y tenencia.
- Dimensiones de reservas de capacidad: ID de reserva (ID de reserva de capacidad), ARN de la reserva, propietario financiero no utilizado, tipo de reserva (ODCR/bloque de capacidad), marca de tiempo de creación, marca de tiempo de inicio, marca de tiempo de finalización, estado y criterios de coincidencia de instancias.
- Dimensiones de uso reservado: ID de reserva (CRID), ARN de la reserva y tipo de reserva.
- Dimensiones de etiqueta: claves de etiqueta administradas por el cliente y etiquetas proporcionadas por el administrador de capacidad. Debe activar la clave de etiqueta antes de poder usarla como dimensión. Para obtener más información, consulte Gestión de claves de etiquetas supervisadas.

Métrica	Descripción	Dimensiones disponibles	Unidades disponibles
`ReservationAvgCommittedSize`	La cantidad total promedio de capacidad en estado activo o programado con un compromiso. El tamaño se suma a través de las dimensiones y se promedia a lo largo del tiempo.	Dimensiones de capacidad general y de reservas de capacidad	vCPU, instancia

Métrica	Descripción	Dimensiones disponibles	Unidades disponibles
`ReservationAvgFutureSize`	La cantidad promedio de reservas de capacidad programadas para comenzar en el futuro pero que aún no se han activado durante el periodo seleccionado. El tamaño se suma a través de las dimensiones y se promedia a lo largo del tiempo.	Dimensiones de capacidad general y de reservas de capacidad	vCPU, instancia
`ReservationAvgUtilization`	El porcentaje promedio de la capacidad reservada que se utilizó durante el periodo seleccionado.	Dimensiones de capacidad general y de reservas de capacidad	vCPU, instancia
`ReservationMaxCommittedSize`	La capacidad total máxima en estado activo o programado con un compromiso. El tamaño se suma a través de las dimensiones y se toma el valor máximo para el periodo.	Dimensiones de capacidad general y de reservas de capacidad	vCPU, instancia
`ReservationMaxFutureSize`	La cantidad máxima de reservas de capacidad programadas para comenzar en el futuro, pero que aún no se han activado, durante el periodo seleccionado. El tamaño se suma a través de las dimensiones y se toma el valor máximo para el periodo.	Dimensiones de capacidad general y de reservas de capacidad	vCPU, instancia

Métrica	Descripción	Dimensiones disponibles	Unidades disponibles
`ReservationMaxSize`	El tamaño máximo que alcanzó la reserva de capacidad en algún momento durante el periodo seleccionado. Se requiere el ID de la reserva.	Dimensiones de capacidad general y de reservas de capacidad	vCPU, instancia
`ReservationMaxUnusedSize`	La cantidad máxima de capacidad no utilizada en la reserva de capacidad en algún momento durante el periodo seleccionado. Se requiere el ID de la reserva.	Dimensiones de capacidad general y de reservas de capacidad	vCPU, instancia
`ReservationMaxUtilization`	El porcentaje máximo de utilización que alcanzó la reserva de capacidad en algún momento durante el periodo seleccionado. Se requiere el ID de la reserva.	Dimensiones de capacidad general y de reservas de capacidad	
`ReservationMinCommittedSize`	La capacidad total mínima en estado activo o programado con un compromiso. El tamaño se suma a través de las dimensiones y se toma el valor mínimo para el periodo.	Dimensiones de capacidad general y de reservas de capacidad	vCPU, instancia

Métrica	Descripción	Dimensiones disponibles	Unidades disponibles
`ReservationMinFutureSize`	La cantidad mínima de reservas de capacidad programadas para comenzar en el futuro, pero que aún no se han activado en ningún momento durante el periodo seleccionado. El tamaño se suma a través de las dimensiones y se toma el valor mínimo para el periodo.	Dimensiones de capacidad general y de reservas de capacidad	vCPU, instancia
`ReservationMinSize`	El tamaño mínimo que alcanzó la reserva de capacidad en algún momento durante el periodo seleccionado. Se requiere el ID de la reserva.	Dimensiones de capacidad general y de reservas de capacidad	vCPU, instancia
`ReservationMinUnusedSize`	La cantidad mínima de capacidad no utilizada en la reserva de capacidad en algún momento durante el periodo seleccionado. Se requiere el ID de la reserva.	Dimensiones de capacidad general y de reservas de capacidad	vCPU, instancia
`ReservationMinUtilization`	El porcentaje mínimo de utilización que alcanzó la reserva de capacidad en algún momento durante el periodo seleccionado. Se requiere el ID de la reserva.	Dimensiones de capacidad general y de reservas de capacidad	
`ReservationTotalCapacityHrs`	Cantidad total de capacidad que ha reservado mediante reservas de capacidad durante el periodo seleccionado.	Dimensiones de capacidad general y de reservas de capacidad	vCPU, instancia

Métrica	Descripción	Dimensiones disponibles	Unidades disponibles
`ReservationTotalCount`	El número total de diferentes reservas de capacidad que tuvo durante el periodo seleccionado.	Dimensiones de capacidad general y de reservas de capacidad	
`ReservationTotalEstimatedCost`	Costo estimado de las horas totales de capacidad reservadas durante el periodo seleccionado.	Dimensiones de capacidad general y de reservas de capacidad	
`ReservationUnusedTotalCapacityHrs`	Cantidad total de capacidad reservada que tuvo pero no utilizó durante el periodo seleccionado.	Dimensiones de capacidad general y de reservas de capacidad	vCPU, instancia
`ReservationUnusedTotalEstimatedCost`	Costo estimado de la capacidad reservada que tuvo pero no utilizó durante el periodo seleccionado (calculado con las tarifas bajo demanda).	Dimensiones de capacidad general y de reservas de capacidad	
`ReservedTotalEstimatedCost`	Costo estimado del uso de instancias bajo demanda que estuvo cubierto por una reserva de capacidad durante el periodo seleccionado. Esto excluye el uso de spot	Dimensiones de capacidad general y de uso reservado	

Métrica	Descripción	Dimensiones disponibles	Unidades disponibles
`ReservedTotalUsageHrs`	Total de horas de uso de instancias bajo demanda que estuvieron cubiertas por una reserva de capacidad durante el periodo seleccionado. Esto excluye el uso de spot	Dimensiones de capacidad general y de uso reservado	vCPU, instancia
`SpotAvgRunTimeBeforeInterruption`	Tiempo promedio de ejecución en horas de las instancias interrumpidas durante el periodo seleccionado.	Solo dimensiones de región, zona de disponibilidad (AZ) e ID de cuenta	Instancia
`SpotInterruptionRate`	Porcentaje de instancias de spot en ejecución que se interrumpieron en el período seleccionado.	Solo dimensiones de región, zona de disponibilidad (AZ) e ID de cuenta	vCPU, instancia
`SpotMaxRunTimeBeforeInterruption`	Tiempo máximo de ejecución en horas de las instancias interrumpidas durante el periodo seleccionado.	Solo dimensiones de región, zona de disponibilidad (AZ) e ID de cuenta	Instancia
`SpotMinRunTimeBeforeInterruption`	Tiempo mínimo de ejecución en horas de las instancias interrumpidas durante el periodo seleccionado.	Solo dimensiones de región, zona de disponibilidad (AZ) e ID de cuenta	Instancia

Métrica	Descripción	Dimensiones disponibles	Unidades disponibles
SpotTotalCount	Número de instancias de spot o vCPU que se ejecutaron durante el periodo seleccionado.	Solo dimensiones de región, zona de disponibilidad (AZ) e ID de cuenta	vCPU, instancia
SpotTotalEstimatedCost	Costo estimado del uso de instancias de spot durante el periodo seleccionado (calculado con las tarifas de spot publicadas).	Dimensiones de capacidad general	
SpotTotalInterruptions	Número de instancias de spot o vCPU interrumpidas durante el periodo seleccionado.	Solo dimensiones de región, zona de disponibilidad (AZ) e ID de cuenta	vCPU, instancia
SpotTotalUsageHrs	Total de horas de uso de instancias de spot durante el periodo seleccionado.	Dimensiones de capacidad general	vCPU, instancia
UnreservedTotalEstimatedCost	Costo estimado del uso de instancias bajo demanda que no estuvo cubierto por una reserva de capacidad durante el periodo seleccionado. Esto excluye el uso de spot	Dimensiones de capacidad general	

Métrica	Descripción	Dimensiones disponibles	Unidades disponibles
`UnreservedTotalUsageHrs`	Total de horas de uso de instancias bajo demanda que no estuvieron cubiertas por una reserva de capacidad durante el periodo seleccionado. Esto excluye el uso de spot	Dimensiones de capacidad general	vCPU, instancia

> **Note**
>
> Si incluye instancias en las unidades, se recomienda incluir el tipo de instancia en las dimensiones.

Dimensiones de etiqueta

Además de las dimensiones integradas ya mencionadas en la sección anterior, el administrador de capacidad admite las dimensiones de etiqueta. Las dimensiones de etiqueta permiten agrupar y filtrar las métricas mediante claves de etiqueta de sus recursos de Amazon EC2.

Dimensiones de etiquetas administradas por el cliente

Puede activar hasta cinco claves de etiqueta para utilizarlas como dimensiones. Tras la activación y en el estado `activated`, las dimensiones de etiqueta están disponibles para las métricas que admiten dimensiones de capacidad general. Puede consultar la lista completa de categorías de dimensiones en Métricas de EC2 Capacity Manager.

Dimensión	Descripción	Valores de ejemplo
Nombre de la clave de etiqueta	Una clave de etiqueta administrada por el cliente a partir de los recursos de Amazon EC2 de los que usted dispone.	`environment` , `team`, `cost-center`

Dimensiones de etiquetas proporcionadas por el administrador de capacidad

El administrador de capacidad proporciona las siguientes etiquetas de forma predeterminada. Las etiquetas proporcionadas por el administrador de capacidad están siempre disponibles y no se tienen en cuenta para el límite de claves de etiqueta.

Dimensión	Descripción
`tag:aws:autoscaling:groupName`	El nombre del grupo de escalado automático de EC2 asociado a la instancia.
`tag:aws:eks:cluster-name`	El nombre del clúster de EKS asociado a la instancia.
`tag:eks:kubernetes-node-pool-name`	El grupo de nodos de EKS Kubernetes asociado a la instancia.
`tag:karpenter.sh/nodepool`	El grupo de nodos de Karpenter asociado a la instancia.

> **Note**
>
> Al agrupar por una dimensión de etiqueta, los recursos que no tienen un valor para esa etiqueta se incluyen en un bucket independiente con un valor de cadena vacío. Esto garantiza que los totales representen todos los recursos.

Agrupación y filtrado de datos

Capacity Manager agrega las métricas según las dimensiones y el periodo que elija. Si no se eligen dimensiones, Capacity Manager agregará los datos y devolverá un punto de datos por cada periodo dentro del intervalo de fechas. Para agrupar los datos en agregaciones más pequeñas, agregue dimensiones que incluyan las dimensiones de etiqueta de sus recursos de Amazon EC2.

- Agrupación: desglose los datos de capacidad por dimensiones, como región, familia de instancias, ID de cuenta o claves de etiqueta. Puede agrupar las métricas por varias dimensiones para desglosar los datos con mayor detalle. Por ejemplo, si agrupa por región y zona de disponibilidad, obtendrá un punto de datos por cada combinación de región y zona de disponibilidad en la que haya usado capacidad.

- Filtrado: se muestran solo subconjuntos específicos de las dimensiones que haya seleccionado. Por ejemplo, si agrupa por familia de instancias, obtendrá puntos de datos para cada familia en la que haya utilizado capacidad. Sin embargo, si aplica un filtro para la familia de instancias p5, verá únicamente los puntos de datos correspondientes a p5. También puede filtrar por valores de etiqueta; por ejemplo, filtre por `environment=prod` para ver los recursos de producción únicamente. Para filtrar los recursos que no tienen un valor para una etiqueta seleccionada, filtre por un valor vacío.
- Unidades métricas: visualice los resultados según distintas unidades, como vCPU, instancias o costos estimados. Por ejemplo, después de agrupar por región y filtrar según una familia de instancias específica, puede alternar la vista según el total de vCPU utilizadas, la cantidad de instancias en ejecución o los costos estimados.

Cómo agrupar y filtrar datos en la consola

Para agrupar y filtrar datos en Capacity Manager

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Capacity Manager.
3. Elija la pestaña del tipo de recurso que desea analizar: uso, reservas o de spot.
4. En la sección Filtro de fechas, elija un intervalo de fechas, una zona horaria y un intervalo.
5. En la sección Filtro de dimensiones, seleccione una dimensión en el menú desplegable Seleccionar una dimensión. Las opciones de dimensiones varían según el tipo de recurso. Para obtener más información, consulte Métricas de EC2 Capacity Manager.

   Para agrupar según una dimensión de etiqueta en particular, elija la clave de etiqueta desde el menú desplegable (por ejemplo, `environment`). Solo están disponibles las claves de etiquetas en estado `activated`. Para obtener más información acerca de cómo activar claves de etiqueta, consulte Gestión de claves de etiquetas supervisadas.

   Puede agregar varias dimensiones, incluidas las dimensiones de etiqueta, para crear agrupaciones más detalladas.
6. Para filtrar según las dimensiones seleccionadas, elija una opción de filtro en el menú desplegable Filtrar por dimensión.

   En el caso de las dimensiones de etiqueta, el filtro muestra los valores de etiquetas presentes en sus datos. Para filtrar los recursos sin un valor para la etiqueta seleccionada, elija la opción de valor vacío.

7. En la sección Agregaciones, elija una unidad para visualizar los resultados por vCPU, instancias o costos estimados.

> **Note**
>
> Al agrupar por una dimensión de etiqueta, los recursos que no tienen un valor para esa etiqueta se incluyen en un grupo independiente con un valor vacío. Esto garantiza que los totales representen todos los recursos, no solo los etiquetados.

Gestión de claves de etiquetas supervisadas

El administrador de capacidad de Amazon EC2 le permite seleccionar claves de etiqueta de sus recursos de Amazon EC2 (por ejemplo, `environment` o `team`) para utilizarlas como dimensiones. al analizar sus datos de capacidad. Después de activar una clave de etiqueta, puede agrupar y filtrar las métricas según los valores de esa etiqueta, del mismo modo que puede hacerlo según la región, el tipo de instancia o la zona de disponibilidad.

Cada cuenta puede monitorear hasta cinco claves de etiqueta. Las etiquetas proporcionadas por el administrador de capacidad no computan para este límite.

Temas

- Etiquetas proporcionadas por el administrador de capacidad
- Ciclo de vida de las etiquetas
- Activación y desactivación de las etiquetas supervisadas
- Consulta de las claves de etiquetas supervisadas
- Consulta de las métricas mediante las dimensiones de etiquetas
- Etiquetas en exportaciones de datos
- Organizaciones y administrador delegado
- Consideraciones

Etiquetas proporcionadas por el administrador de capacidad

El administrador de capacidad incluye un conjunto de etiquetas predeterminadas para cada cuenta. Estas no se tienen en cuenta al calcular el límite de claves de etiqueta. Las etiquetas proporcionadas

por el administrador de capacidad representan las dimensiones de agrupación más utilizadas e incluyen:

- `aws:autoscaling:groupName`: grupo de escalado automático de EC2
- `aws:eks:cluster-name`: nombre del clúster de EKS
- `eks:kubernetes-node-pool-name`: grupo de nodos de EKS Kubernetes
- `karpenter.sh/nodepool`: grupo de nodos de Karpenter

Las etiquetas proporcionadas por el administrador de capacidad aparecen en `GetCapacityManagerMonitoredTagKeys` con `CapacityManagerProvided` configuradas como `true` y el cliente no puede activarlas ni desactivarlas. Cuando el administrador de capacidad se habilita por primera vez, las etiquetas proporcionadas por el administrador de capacidad comienzan a estar en estado `activating` y pasan a un estado `activated` cuando el administrador de capacidad recibe el primer punto de datos que incluye una etiqueta proporcionada por el administrador de capacidad, normalmente en un plazo de una a dos horas.

Ciclo de vida de las etiquetas

Las claves de etiquetas supervisadas avanzan a través de los siguientes estados:

Estado	Descripción
`activating`	La clave de etiqueta se ha registrado. El administrador de capacidad se está preparando para recopilar datos para esta etiqueta. No es posible consultar métricas con una etiqueta en este estado.
`activated`	Se están ingiriendo los datos de etiquetas; se pueden consultar mediante las API de métricas y en las exportaciones de datos.
`suspended`	La clave de etiqueta ha superado el umbral de 100 000 valores de etiqueta únicos. La etiqueta sigue computando para el límite, pero el administrador de capacidad ha dejado de ingerir datos para ella. Si el uso del valor de la etiqueta disminuye por debajo del umbral durante un período prolongado, la etiqueta se reactiva automáticamente.

Estado	Descripción
`deactivating`	Se está eliminando la clave de la etiqueta. Dejará de aparecer en `GetCapacityManagerMonitoredTagKeys` cuando se complete la desactivación.

Cuando una etiqueta está en estado `suspended`, `GetCapacityManagerMonitoredTagKeys` devuelve el siguiente mensaje de estado: “Etiqueta suspendida debido a la existencia de demasiados valores de etiqueta. Reduzca el uso de la etiqueta o desactívela”.

> **Note**
>
> Si desactiva una clave de etiqueta y luego vuelve a activar la misma clave, solo se podrán consultar los datos ingeridos después de la reactivación. No se puede acceder a los datos históricos de la activación anterior. `EarliestDatapointTimestamp` se restablece con cada nueva activación.

Activación y desactivación de las etiquetas supervisadas

Puede activar las claves de etiqueta para empezar a supervisarlas como dimensiones o desactivar las claves de etiqueta que ya no necesite. La activación es asíncrona: la etiqueta entra en un estado `activating` y pasa a `activated` cuando el administrador de capacidad comienza a recibir los datos de esa etiqueta. La desactivación elimina la clave de etiqueta del conjunto supervisado.

> **Note**
>
> Al activar una clave de etiqueta, introduzca únicamente el nombre de la clave (por ejemplo, `environment`). El administrador de capacidad la pone a disposición automáticamente como una dimensión para agrupar y filtrar las métricas.

Console

Para activar y desactivar las etiquetas supervisadas

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Capacity Manager.

3. Elija la pestaña Settings.
4. En la sección de Claves de etiquetas supervisadas, elija Administrar claves de etiquetas.
5. Para activar una clave de etiqueta, introduzca el nombre de la clave y seleccione Añadir. Para desactivar una clave de etiqueta, selecciónela y elija Eliminar.
6. Seleccione Save changes (Guardar cambios).

AWS CLI

Para activar las claves de etiqueta

Utilice el siguiente comando para activar una o más claves de etiqueta:

```
aws ec2 update-capacity-manager-monitored-tag-keys \
    --activate-tag-keys "environment" "teamId"
```

En el resultado, se muestran las claves de etiqueta y sus estados iniciales:

```
{
    "CapacityManagerTagKeys": [
        {
            "TagKey": "environment",
            "Status": "activating"
        },
        {
            "TagKey": "teamId",
            "Status": "activating"
        }
    ]
}
```

Para desactivar las claves de etiqueta

Utilice el siguiente comando para desactivar una o más claves de etiqueta:

```
aws ec2 update-capacity-manager-monitored-tag-keys \
    --deactivate-tag-keys "project"
```

En el resultado, se observan los estados actualizados:

```
{
    "CapacityManagerTagKeys": [
        {
            "TagKey": "project",
            "Status": "deactivating"
        }
    ]
}
```

Puede activar y desactivar las claves de etiquetas en la misma solicitud:

```
aws ec2 update-capacity-manager-monitored-tag-keys \
    --activate-tag-keys "environment" "teamId" \
    --deactivate-tag-keys "project"
```

Consulta de las claves de etiquetas supervisadas

Puede ver todas las claves de etiquetas supervisadas de su cuenta, incluido el estado actual y la fecha más temprana de la que hay datos disponibles.

Console

Cómo ver las claves de etiquetas supervisadas

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Capacity Manager.
3. Elija la pestaña Settings.
4. En la sección de Claves de etiquetas supervisadas, consulte sus claves de etiquetas, sus estados y si son etiquetas proporcionadas por el administrador de capacidad.

AWS CLI

Cómo ver las claves de etiquetas supervisadas

Use el siguiente comando:

```
aws ec2 get-capacity-manager-monitored-tag-keys
```

En el resultado se muestran todas las claves de etiquetas, incluidas las de etiquetas proporcionadas por el administrador de capacidad y etiquetas administradas por el cliente:

```
{
    "CapacityManagerTagKeys": [
        {
            "TagKey": "aws:autoscaling:groupName",
            "Status": "activated",
            "CapacityManagerProvided": true,
            "earliestDatapointTimestamp": "2026-04-08T00:00:00"
        },
        {
            "TagKey": "environment",
            "Status": "activated",
            "CapacityManagerProvided": false,
            "earliestDatapointTimestamp": "2025-08-11T22:00:00"
        }
    ]
}
```

El campo de `CapacityManagerProvided` indica si se trata de una etiqueta proporcionada por el administrador de capacidad (`true`) o una etiqueta administrada por el cliente (`false`). Las etiquetas proporcionadas por el administrador de capacidad no computan para el límite de claves de etiqueta. `EarliestDatapointTimestamp` indica el momento más remoto desde que hay datos disponibles para esa clave de etiqueta.

Consulta de las métricas mediante las dimensiones de etiquetas

Cuando una clave de etiqueta alcanza el estado `activated`, puede usarla como dimensión en `GetCapacityManagerMetricDimensions` y `GetCapacityManagerMetricData`.

Cómo consultar métricas agrupadas por una dimensión de etiqueta

Utilice el siguiente comando:

```
aws ec2 get-capacity-manager-metric-dimensions \
    --group-by tag:environment account-id \
    --filter-by
 'DimensionCondition={Dimension=tag:environment,Comparison=equals,Values=[prod]}'
```

Al agrupar por una dimensión de etiqueta específica, los resultados incluyen todos los recursos de la cuenta, no solo los que tienen la etiqueta. Los recursos que no tienen un valor para la etiqueta se agrupan en un bucket independiente con un valor de cadena vacío. Por ejemplo, si su cuenta usó 800 horas de vCPU en un período determinado y solo algunos de esos recursos tienen una etiqueta `environment`, la agrupación por la clave de la etiqueta `environment` podría arrojar el siguiente resultado:

- `prod`: 300 horas de vCPU
- `staging`: 200 horas de vCPU
- `""` (cadena vacía): 300 horas de vCPU a partir de recursos sin la etiqueta `environment`

Esto garantiza que los totales de todos los bucket representen el uso total. Puede filtrar los recursos sin etiquetar de forma explícita pasando una cadena vacía como valor del filtro:

```
--filter-by
 'DimensionCondition={Dimension=tag:environment,Comparison=equals,Values=[""]}'
```

> **Note**
>
> Si consulta con una clave de etiqueta que sigue en estado `activating`, la consulta se rechaza con un error 400. Espere a que el estado de la etiqueta cambie a `activated` antes de realizar la consulta. Puede ver el estado mediante `GetCapacityManagerMonitoredTagKeys`.

> **Note**
>
> Se rechazan las consultas con una hora de inicio anterior a la `EarliestDatapointTimestamp` de cualquier dimensión de etiqueta proporcionada. Utilice

`GetCapacityManagerMonitoredTagKeys` para comprobar cuándo estarán disponibles los datos de cada etiqueta.

Etiquetas en exportaciones de datos

Cuando habilita la supervisión de etiquetas, sus exportaciones de datos incluyen las claves de etiquetas activadas y las etiquetas proporcionadas por el administrador de capacidad como columnas adicionales. Las columnas de etiquetas aparecen después de todas las columnas estándar con encabezados como `tag:environment` y `tag:team`. Las columnas de etiquetas se ordenan alfabéticamente.

Las exportaciones incluyen solo las etiquetas en estado `activated`. El administrador de capacidad excluye las etiquetas en estado `activating`, `deactivating` o `suspended`.

> **Note**
>
> Si activa una nueva clave de etiqueta, las exportaciones de datos existentes no incluirán automáticamente la nueva etiqueta. Debe crear una nueva exportación de datos para incluir la clave de etiqueta recién activada como columna.

Organizaciones y administrador delegado

Si su cuenta forma parte de una organización de AWS con un el administrador de capacidad activado en el nivel de la organización, cada cuenta (el administrador de la organización y el administrador delegado) puede activar, desactivar y consultar las claves de etiquetas de forma independiente. Cada cuenta mantiene su propio estado de etiquetas, `EarliestDatapointTimestamp` y límite de claves.

Una cuenta solo puede consultar los datos de las métricas de las claves de etiquetas que la propia cuenta haya activado. Si tanto el administrador de la organización como un administrador delegado activan la misma clave de etiqueta (por ejemplo, `environment`), cada cuenta realizará un seguimiento de su propio estado de activación y de la disponibilidad de los datos de forma independiente.

Cuando el administrador delegado desactiva una clave de etiqueta, ya no puede consultar los datos de esa etiqueta, aunque el administrador de la organización siga teniendo activada la misma clave.

Consideraciones

- Actualizaciones de los valores de las etiquetas: los valores de las etiquetas de los nuevos recursos y las etiquetas que se hayan aplicado recientemente a los recursos existentes estarán disponibles en unas pocas horas. Si cambia el valor de una etiqueta existente en un recurso, el valor actualizado puede tardar hasta 24 horas en reflejarse en el administrador de capacidad.
- Tiempo de activación: después de activar una clave de etiqueta, pueden pasar hasta 24 horas antes de que la etiqueta pase al estado `activated` y los datos se puedan consultar. `EarliestDatapointTimestamp` representa cuándo se ponen a disposición los datos, no cuándo se activó la etiqueta.
- Límite de claves de etiqueta: cada cuenta puede monitorear hasta cinco claves de etiqueta. Las etiquetas proporcionadas por el administrador de capacidad no computan para este límite.
- Requisitos de caracteres para claves de etiqueta: las claves de etiqueta pueden incluir letras Unicode, dígitos, espacios en blanco y los siguientes caracteres: `_ . : / = + @ -`. Las claves de las etiquetas no deben superar los 128 caracteres.
- Reactivación: si desactiva y reactiva la misma clave de etiqueta, solo estarán disponibles los datos nuevos. `EarliestDatapointTimestamp` se restablece con cada activación.
- Etiquetas suspendidas: cada clave de etiqueta admite hasta 100 000 valores de etiqueta únicos. Si una clave de etiqueta supera este umbral, pasa al estado `suspended`. La etiqueta sigue computando para el límite, pero ya no se están ingiriendo los datos. Reduzca la cantidad de valores únicos de la etiqueta o desactívela para liberar espacio para otra clave de etiqueta.

Navegación por Capacity Manager en la consola de AWS

La consola de Capacity Manager está organizada en pestañas que ofrecen distintas vistas de los datos de capacidad:

- Panel: ofrece una vista general de alto nivel de todas las reservas de capacidad bajo demanda, el uso bajo demanda y el uso de spot, e incluye métricas clave para ayudar a mejorar la postura de capacidad.
- Uso: ofrece una vista general de los patrones de uso de las instancias bajo demanda y de spot. Analice la cobertura según las reservas de capacidad e identifique oportunidades de optimización mediante agrupaciones y filtros flexibles.
- Reservas: ofrece análisis sobre la utilización de las reservas de capacidad, funciones de administración y métricas detalladas de las reservas en distintas cuentas y regiones.

- Spot: supervisa los patrones de uso de spot y ofrece análisis de costos para las instancias de spot en distintas cuentas y regiones.
- Exportaciones de datos: administra la configuración de exportación de datos a Amazon S3, incluidos la programación, el formato y la selección de plantillas.
- Configuración: ofrece opciones de configuración del servicio, incluidas el acceso de la organización, la configuración regional y la administración de claves de etiquetas supervisadas. Puede activar las claves de etiquetas de sus recursos de Amazon EC2 para utilizarlas como dimensiones al agrupar y filtrar las métricas de capacidad. Para obtener más información, consulte Gestión de claves de etiquetas supervisadas.

En las pestañas Uso y Reservas, Capacity Manager ofrece una estructura de navegación jerárquica que permite profundizar desde vistas generales de alto nivel hasta información detallada de los recursos. Comprender este patrón de navegación ayuda a analizar los datos de capacidad de manera eficiente e identificar oportunidades de optimización.

Temas

- Jerarquía de navegación
- Visualización del desglose y los detalles de Uso y Reservas

Jerarquía de navegación

Capacity Manager utiliza una estructura de navegación de tres niveles para Uso y Reservas:

1. Página de descripción general: resumen de alto nivel con métricas agregadas.
2. Página de desglose: análisis detallado con opciones de filtrado y agrupación.
3. Páginas de detalles:
   - Detalles de uso: información sobre la combinación de dimensiones seleccionada, que ofrece estadísticas y datos de series temporales para ayudar a comprender los patrones de uso.
   - Detalles de la reserva: información sobre una reserva de capacidad específica. Esto incluye estadísticas de utilización, patrones de uso a lo largo del tiempo y detalles de configuración.

> **Note**
>
> Spot utiliza una estructura simplificada con una sola página de descripción general.

Visualización del desglose y los detalles de Uso y Reservas

Las pestañas Uso y Reservas siguen la misma estructura de navegación de tres niveles, con lo que es posible avanzar desde la vista de descripción general hasta las páginas de desglose y detalles. Los procesos para acceder a las páginas de desglose y de detalles son similares, con solo pequeñas diferencias en la ubicación de los enlaces de navegación dentro de cada pestaña.

Para acceder a las páginas de desglose de recursos

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Capacity Manager.
3. Elija la pestaña del tipo de recurso que desea analizar: Uso o Reservas.
4. En la sección Agregaciones, ubique el enlace de desglose:
   - Uso: en la columna Acciones, elija Ver desglose.

     > **Note**
     >
     > Según el tamaño de su pantalla o la cantidad de dimensiones que haya aplicado, es posible que se deba desplazar horizontalmente por la página para encontrar el enlace Ver desglose.

   - Reservas: en la columna Reservas, elija el número (el número es un enlace) de la reserva que desea ver.

Para acceder a las páginas de detalles

1. En la página de desglose, vaya a la sección correspondiente:
   - Uso: la sección Combinaciones únicas de dimensiones.
   - Reservas: la sección Reservas.
2. En la sección correspondiente de los recursos seleccionados, acceda a la página de detalles.
   - Uso: en la columna Acciones, elija Ver detalles.

> **Note**
>
> Según el tamaño de la pantalla o la cantidad de dimensiones que haya aplicado, es posible que se deba desplazar horizontalmente por la página para encontrar el enlace Ver detalles.

- Reservas: en la columna ID de reserva, elija la reserva que desea ver.

Exportación de los datos de Capacity Manager

Puede exportar los datos de capacidad desde EC2 Capacity Manager a Amazon S3 para realizar análisis más detallados, crear informes personalizados o integrarlos con otros servicios de AWS. Puede exportar los datos en formato CSV o Parquet. En las siguientes secciones encontrará información sobre cómo exportar los datos de Capacity Manager.

> **Note**
>
> Capacity Manager solo permite una exportación de datos por cuenta de Cuenta de AWS.

> **Note**
>
> Si llegara a ser necesario volver a realizar una exportación de datos debido a un problema con los datos, el nuevo archivo sobrescribe el archivo existente durante esa hora.

Temas

- Configuración de un bucket de Amazon S3 para exportaciones de datos de Capacity Manager
- Creación de una exportación de datos para los datos de Capacity Manager

Configuración de un bucket de Amazon S3 para exportaciones de datos de Capacity Manager

Para recibir las exportaciones de datos de Capacity Manager, debe contar con un bucket de Amazon S3 en la Cuenta de AWS para recibir y almacenar los archivos exportados. Al crear una exportación

de datos en la consola de Capacity Manager, puede seleccionar un bucket de Amazon S3 existente del que sea propietario o crear uno nuevo.

En cualquiera de los casos, debe aplicar la política de bucket requerida para permitir que Capacity Manager entregue los archivos de exportación. Editar esta política en la consola de Amazon S3 o cambiar el propietario del bucket después de haber creado una exportación de datos impedirá que Capacity Manager entregue las exportaciones.

Para crear un bucket de Amazon S3, consulte Creación de un bucket de S3 en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

Debe aplicar la siguiente política al bucket de S3 para permitir que Capacity Manager entregue las exportaciones de datos:

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "ec2.capacitymanager.amazonaws.com"
            },
            "Action": [
                "s3:PutObject",
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:SourceAccount": "111122223333"
                },
                "ArnLike": {
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:capacity-
manager-data-export/*"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Esta política de bucket ayuda a garantizar que los archivos de exportación de datos de Capacity Manager se entreguen de forma segura en el bucket. En concreto:

- Cada vez que se entrega una exportación de datos de Capacity Manager, AWS primero confirma que el bucket continúa siendo propiedad de la cuenta que configuró la exportación. Si la propiedad del bucket cambia, la exportación no se realizará. Esto ayuda a garantizar la seguridad de los datos de Capacity Manager. Esta política de bucket permite a AWS (`"Effect": "Allow"`) comprobar qué cuenta es la propietaria del bucket (`"Action": ["s3:ListBucket"]`).
- La política otorga al servicio Capacity Manager (`"Service": "ec2.capacitymanager.amazonaws.com"`) permiso para escribir archivos de exportación (`"Action": "s3:PutObject"`) y leer objetos (`"Action": "s3:GetObject"`) con el fin de copiar los datos en el bucket.

Creación de una exportación de datos para los datos de Capacity Manager

Para crear una exportación de datos, puede usar la página Exportaciones de datos en la consola de Capacity Manager o la AWS CLI.

Requisitos previos

Debe crear un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Debe asegurarse de lo siguiente:

- El bucket de S3 debe estar en la misma Región de AWS en la que habilitó Capacity Manager.
- El bucket de S3 debe tener la política de permisos requerida para que el servicio Capacity Manager pueda entregar los archivos.

Para obtener más información, consulte Configuración de un bucket de Amazon S3 para exportaciones de datos de Capacity Manager.

Procedimiento

Puede exportar los datos del administrador de capacidad mediante la consola de AWS, la AWS CLI o PowerShell.

Console

Para crear una exportación de datos

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Capacity Manager.
3. Elija la pestaña Exportaciones de datos.
4. Elija Crear exportación de datos.
5. Configure las propiedades de la exportación, la ubicación de entrega y las etiquetas (opcional).
6. Seleccione Crear.

AWS CLI

Para crear una exportación de datos

Use el siguiente comando para crear una exportación de datos con la configuración especificada:

```
aws ec2 create-capacity-manager-data-export \
    --s3-bucket-name my-exports-bucket \
    --s3-bucket-prefix capacity-data-exports \
    --schedule hourly \
    --output-format parquet/CSV \
    --tag-specifications 'ResourceType=capacity-manager-data-
export,Tags=[{Key=environment,Value=production}]'
```

> **Note**
>
> El parámetro `--tag-specifications` del comando anterior aplica etiquetas de recursos al propio recurso de exportación de datos (por ejemplo, para la organización o asignación de costos). Estos son independientes de las claves de etiquetas supervisadas, que determinan las columnas de etiquetas incluidas en los datos exportados. Para obtener más información sobre las claves de etiquetas supervisadas, consulte Gestión de claves de etiquetas supervisadas.

PowerShell

Para crear una exportación de datos

Utilice el cmdlet New-EC2CapacityManagerDataExport.

```
New-EC2CapacityManagerDataExport `
    -S3BucketName "my-exports-bucket" `
    -S3BucketPrefix "capacity-data-exports" `
    -Schedule "hourly" `
    -OutputFormat "parquet" `
    -TagSpecification @([Amazon.EC2.Model.TagSpecification]@{
        ResourceType = "capacity-manager-data-export"
        Tags = @([Amazon.EC2.Model.Tag]@{
            Key   = "environment"
            Value = "production"
        })
    })
```

Etiquete las columnas en exportaciones de datos

Las exportaciones de datos creados recientemente incluyen valores de etiquetas como columnas adicionales para las claves de etiquetas supervisadas que estén activadas y las etiquetas proporcionadas por el administrador de capacidad. Para obtener más información, consulte Etiquetas en exportaciones de datos en Gestión de claves de etiquetas supervisadas.

> **Note**
>
> Si no ha activado ninguna clave de etiquetas supervisadas, sus exportaciones seguirán incluyendo columnas para las etiquetas proporcionadas por el administrador de capacidad (por ejemplo, `aws:autoscaling:groupName`, `aws:eks:cluster-name`, `eks:kubernetes-node-pool-name` y `karpenter.sh/nodepool`).

Administración de controladores de dispositivos para su instancia de EC2

Los controladores de dispositivo son componentes de software que se comunican con el hardware virtualizado de la instancia de Amazon EC2. Para evitar errores del sistema, problemas de

rendimiento y otros comportamientos inesperados, es importante mantener los controladores actualizados. Esto es especialmente cierto en el caso de los controladores que pueden tener un fuerte impacto en el rendimiento del sistema en función del uso, como los controladores de redes, gráficos y dispositivos de almacenamiento. Las nuevas versiones de controladores pueden incluir correcciones de defectos o introducir funciones ampliadas que tal vez quiera aprovechar para las instancias que se estén ejecutando actualmente.

Controladores de red

Las distribuciones Linux pueden incorporar características de red como Elastic Network Adapter (ENA) o Elastic Fabric Adapter (EFA) en el kernel. Sin embargo, el tiempo de implementación de las características del controlador del kernel puede variar en las distintas distribuciones.

Los controladores del kernel de Linux ENA y EFA están disponibles en el repositorio GitHub de Amazon Drivers. Para obtener más información y enlaces a los controladores disponibles, consulte Amazon Drivers en GitHub.

Para obtener más información sobre los controladores ENA, consulte Habilitar redes mejoradas con ENA en las instancias de EC2. Para obtener más información sobre los controladores EFA, consulte los temas de la Introducción en la sección Elastic Fabric Adapter para cargas de trabajo de HPC y IA o ML en Amazon EC2 de esta guía.

Para instalar o actualizar controladores de red en instancias de Windows, consulte los siguientes temas:

- Instalar el controlador ENA en Windows
- Instalación de los controladores AWS PV más recientes

  Para obtener más información, consulte Controladores paravirtuales para instancias de Windows.

> **Note**
>
> No se admite EFA en las instancias de Windows.

Controladores de gráficos

Para instalar o actualizar controladores de gráficos, consulte los siguientes temas:

- Controladores AMD para su instancia de EC2
- Controladores NVIDIA para su instancia de Amazon EC2

Controladores de dispositivos de almacenamiento

Para instalar o actualizar controladores de almacenamiento, consulte los siguientes temas:

- Para las instancias de Linux, consulte Instalar o actualizar el controlador NVMe en la Guía del usuario de Amazon EBS.
- Para las instancias de Windows, consulte Controladores NVMe.

Otros controladores de dispositivos de Windows

Para instalar o actualizar otros controladores de dispositivos de Windows, consulte los siguientes temas:

- Otros controladores de dispositivos de Windows

Controladores AMD para su instancia de EC2

Una instancia con una GPU AMD conectada, como una instancia G4ad, debe tener instalado el controlador AMD adecuado. De acuerdo ami sus requisitos, puede usar una AMI con el controlador preinstalado o descargar un controlador desde Amazon S3.

Para instalar controladores NVIDIA en una instancia con una GPU NVIDIA conectada, como una instancia G4dn, consulte Controladores NVIDIA en su lugar.

Contenido

- Software AMD Radeon Pro para controladores empresariales
- AMI con el controlador AMD instalado
- Descargar controlador AMD

Software AMD Radeon Pro para controladores empresariales

El software AMD Radeon Pro para controladores empresariales está diseñado para ofrecer compatibilidad con los casos de uso de gráficos de nivel profesional. Con el controlador, puede configurar las instancias con dos pantallas 4K por GPU.

API compatibles:

- OpenGL, OpenCL
- Vulkan
- Marco multimedia avanzado de AMD
- API de aceleración de vídeo
- DirectX 9 y versiones posteriores
- Transformación de Microsoft Hardware Media Foundation

AMI con el controlador AMD instalado

AWS ofrece diferentes Imágenes de máquina de Amazon (AMI) que vienen con los controladores AMD instalados. Abra ofertas de Marketplace con el controlador AMD.

Descargar controlador AMD

Si no está utilizando una AMI con el controlador AMD instalado, puede descargar el controlador AMD e instalarlo en su instancia. Solo las siguientes versiones de los sistemas operativos admiten controladores AMD:

- Amazon Linux 2 con la versión 5.10 del kernel
- Ubuntu 24.04
- Windows Server 2016
- Windows Server 2019
- Windows Server 2022

Estas descargas solo están disponibles para los clientes de AWS. Al descargarlo, acepta que solo utilizará el software descargado para desarrollar AMIs para utilizarlas con el hardware AMD Radeon Pro V520. Al instalar el software, estará sujeto a los términos del Acuerdo de licencia de usuario final de AMD.

Instalación del controlador AMD en una instancia de Linux Amazon Linux 2

1. Conexión con la instancia de Linux.
2. Instale la AWS CLI en su instancia de Linux y configure las credenciales predeterminadas. Para obtener más información, consulte Instalación de AWS CLI en la Guía del usuario de AWS Command Line Interface.

   > **Important**
   >
   > Su usuario o rol deben tener los permisos concedidos que contiene la política AmazonS3ReadOnlyAccess. Para obtener más información, consulte la política administrada de AWS: AmazonS3ReadOnlyAccess en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

3. Instale gcc, make y dialog si aún no están instalados.

   ```
   $ sudo yum install -y gcc make dialog
   ```

4. Actualice la caché del paquete y obtenga las actualizaciones del paquete para la instancia.

   ```
   $ sudo amazon-linux-extras install epel -y
   $ sudo yum update -y
   ```

5. Reinicie la instancia.

   ```
   $ sudo reboot
   ```

6. Vuelva a conectar a la instancia después de que se reinicie.
7. Descargue el controlador AMD más reciente.

   ```
   $ aws s3 cp --recursive s3://ec2-amd-linux-drivers/latest/ .
   ```

8. Extraiga el archivo.

   ```
   $ tar -xzf amdgpu-pro-*rhel*.tar.gz
   ```

9. Instale el paquete amdgpu-install. Sustituya la *versión* por el nombre del directorio de versiones que se creó al extraer el controlador.

   ```
   $ cd rhel_7/version/x86_64/a/
   ```

```
$ sudo yum install -y ./amdgpu-install-*.el7.noarch.rpm
```

10. Editar `/etc/yum.repos.d/amdgpu.repo`. Establezca `baseurl` en el directorio `x86_64` extraído (por ejemplo, `baseurl=file:///home/ec2-user/rhel_7/`*`version`*`/x86_64/`). Configurar `gpgcheck=0`.
11. Editar `/etc/yum.repos.d/amdgpu-proprietary.repo`. Establezca `baseurl` en el mismo directorio. Establezca `gpgcheck=0` y `enabled=1`.
12. Editar `/etc/yum.repos.d/rocm.repo`. Establezca `baseurl` en el mismo directorio. Configurar `gpgcheck=0`.
13. Instale el controlador de GPU AMD para Amazon Linux 2.

```
$ sudo amdgpu-install --usecase=workstation --vulkan=pro --accept-eula -y
```

14. Reinicie la instancia.

```
$ sudo reboot
```

15. Confirme que el controlador está funcionando.

```
$ sudo dmesg | grep amdgpu
```

La respuesta debe ser similar a la siguiente:

```
Initialized amdgpu
```

Instalación del controlador AMD en una instancia de Ubuntu Linux

1. Conexión con la instancia de Linux.
2. Actualice la caché del paquete y obtenga las actualizaciones del paquete para la instancia.

```
$ sudo apt-get update -y && sudo apt-get upgrade -y
```

3. Instale el firmware y los módulos del kernel de Linux.

```
$ sudo apt install -y linux-firmware linux-modules-extra-$(uname -r)
```

4. Reinicie la instancia.

```
$ sudo reboot
```

5. Vuelva a conectar a la instancia después de que se reinicie.
6. Descargue el paquete de controladores de AMD más reciente para Ubuntu 24.04 en Controladores Linux® para tarjetas gráficas AMD Radeon™, en el sitio web de AMD. En el siguiente comando, sustituya la *versión* por la cadena de versión del nombre de archivo descargado (por ejemplo, `31.30.313000-1_all`).

```
$ sudo apt install -y ./amdgpu-install_version.deb
```

7. Instale el controlador de GPU AMD para Ubuntu.

```
$ sudo amdgpu-install --usecase=graphics --vulkan=radv -y
```

8. Reinicie la instancia.

```
$ sudo reboot
```

9. Confirme que el controlador está funcionando.

```
$ sudo dmesg | grep amdgpu
```

La respuesta debe ser similar a la siguiente:

```
Initialized amdgpu
```

Instalación del controlador AMD en su instancia de Windows

1. Conéctese a su instancia de Windows y abra una ventana de PowerShell.
2. Configure las credenciales predeterminadas para AWS Tools for Windows PowerShell en su instancia de Windows. Para obtener más información acerca de Cómo empezar a trabajar con AWS Tools for Windows PowerShell consulte la Guía del usuario de Herramientas de AWS para PowerShell.

> **Important**
>
> Su usuario o rol deben tener los permisos concedidos que contiene la política AmazonS3ReadOnlyAccess. Para obtener más información, consulte la política administrada de AWS: AmazonS3ReadOnlyAccess en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

3. Defina el prefijo de clave según su versión de Windows:

   - Windows 10 y Windows 11

   ```
   $KeyPrefix = "latest/AMD_GPU_WINDOWS10"
   ```

   - Windows Server 2016

   ```
   $KeyPrefix = "archives"
   ```

   - Windows Server 2019

   ```
   $KeyPrefix = "latest/AMD_GPU_WINDOWS_2K19" # use "archives" for Windows Server
    2016
   ```

   - Windows Server 2022

   ```
   $KeyPrefix = "latest/AMD_GPU_WINDOWS_2K22"
   ```

4. Descargue los controladores desde Amazon S3 el escritorio mediante los siguientes comandos de PowerShell.

```
$Bucket = "ec2-amd-windows-drivers"
$LocalPath = "$home\Desktop\AMD"
$Objects = Get-S3Object -BucketName $Bucket -KeyPrefix $KeyPrefix -Region us-east-1
foreach ($Object in $Objects) {
$LocalFileName = $Object.Key
if ($LocalFileName -ne '' -and $Object.Size -ne 0) {
    $LocalFilePath = Join-Path $LocalPath $LocalFileName
    Copy-S3Object -BucketName $Bucket -Key $Object.Key -LocalFile $LocalFilePath -
Region us-east-1
    }
}
```

5. Descomprima el archivo del controlador descargado y ejecute el instalador con los siguientes comandos de PowerShell.

```
Expand-Archive $LocalFilePath -DestinationPath "$home\Desktop\AMD\$KeyPrefix" -
Verbose
```

Ahora, compruebe el contenido del directorio nuevo. El nombre del directorio se puede recuperar mediante el comando `Get-ChildItem` de PowerShell.

```
Get-ChildItem "$home\Desktop\AMD\$KeyPrefix"
```

El resultado debería ser similar al siguiente:

```
Directory: C:\Users\Administrator\Desktop\AMD\latest

Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----       10/13/2021  12:52 AM                210414a-365562C-Retail_End_User.2
```

Instale los controladores de AMD:

```
pnputil /add-driver $home\Desktop\AMD\$KeyPrefix\*.inf /install /subdirs
```

6. Siga las instrucciones para instalar el controlador y reiniciar la instancia como sea necesario.
7. Para verificar que la GPU funciona correctamente, compruebe el administrador de dispositivos. Debería ver «AMD Radeon Pro V520 MxGPU» en la lista como adaptador de pantalla.
8. Para aprovechar las cuatro pantallas de hasta 4K de resolución, configure el protocolo de visualización de alto rendimiento, Amazon DCV.

Controladores NVIDIA para su instancia de Amazon EC2

Una instancia con una GPU NVIDIA asociada, como tipos de series de instancia P- o G-, debe tener instalado el controlador NVIDIA apropiado. En función del tipo de instancias, puede descargar un controlador público de NVIDIA, descargar un controlador de Amazon S3 que está disponible solo para clientes de AWS o utilizar una AMI de AWS con el controlador preinstalado.

Para instalar controladores AMD en una instancia con una GPU AMD asociada, como una instancia G4ad, consulte Controladores AMD en su lugar.

Temas

- Tipos de controladores NVIDIA
- Controladores disponibles por tipo de instancia
- Opciones de instalación
- Uso de AMI que incluyan controladores NVIDIA
- Instalación de controladores públicos NVIDIA
- Instalación de controladores GRID NVIDIA (instancias G7e, G6, Gr6, G6e, G6f, Gr6f, G5, G4dn y G3)
- Instalación de controladores de videojuegos NVIDIA (instancias G7e, G6, G6e, G5 y G4dn)

Tipos de controladores NVIDIA

Los siguientes son los principales tipos de controladores NVIDIA que se pueden usar con instancias basadas en GPU.

Controladores Tesla

Estos controladores están destinados principalmente a cargas de trabajo informáticas, que utilizan GPU para tareas computacionales como cálculos de punto flotante paralelos para machine learning y transformadas rápidas de Fourier para aplicaciones informáticas de alto rendimiento.

Controladores GRID

Estos controladores están certificados para proporcionar un rendimiento óptimo para aplicaciones de visualización profesionales que procesan contenido tales como modelos 3D o vídeos de alta resolución. Puede configurar los controladores GRID para que admitan dos modos. Las estaciones de trabajo virtuales Quadro proporcionan acceso a cuatro pantallas 4K por GPU. Las vApps GRID proporcionan capacidades de alojamiento de aplicaciones RDSH.

Controladores de juegos

Estos controladores contienen optimizaciones para juegos y se actualizan con frecuencia para proporcionar mejoras de rendimiento. Son compatibles con una sola pantalla 4K por GPU.

Modo configurado

En Windows, los controladores Tesla están configurados para ejecutarse en el modo Tesla Compute Cluster (TCC). Los controladores GRID y de juegos están configurados para ejecutarse en el

modo Modelo de controlador de pantalla de Windows (WDDM). En el modo TCC, la tarjeta está dedicada a calcular cargas de trabajo. En el modo WDDM, la tarjeta admite cargas de trabajo tanto de computación como de gráficos.

Panel de control de NVIDIA

El panel de control de NVIDIA es compatible con los controladores GRID y Gaming. No es compatible con los controladores Tesla.

API compatibles para Tesla, GRID y controladores de juegos

- OpenCL, OpenGL y Vulkan
- NVIDIA CUDA y bibliotecas relacionadas (por ejemplo, cuDNN, TensorRT, nvJPEG y cuBLAS)
- NVENC para la codificación de vídeo y NVDEC para la decodificación de vídeo
- API sólo para Windows: DirectX, Direct2D, DirectX Video Acceleration, DirectX Raytracing

Controladores disponibles por tipo de instancia

En la siguiente tabla se resumen los controladores NVIDIA admitidos para cada tipo de instancia de GPU.

Tipo de instancia	Controlador Tesla	Controlador GRID	Controlador de juegos
G3	Sí	Sí	No
G4dn	Sí	Sí	Sí
G5	Sí	Sí	Sí
G5g	Sí[1]	No	No
G6	Sí	Sí	Sí
G6e	Sí	Sí	Sí
G6f	No	Sí	No
Gr6	Sí	Sí	No
Gr6f	No	Sí	No

Tipo de instancia	Controlador Tesla	Controlador GRID	Controlador de juegos
G7e	Sí	Sí	Sí
P3	Sí	No	No
P4d	Sí	No	No
P4de	Sí	No	No
P5	Sí	No	No
P5e	Sí	No	No
P5en	Sí	No	No
P6-B200	Sí	No	No
P6e-GB200	Sí	No	No
P6-B300	Sí	No	No

[1] Este controlador Tesla también admite aplicaciones gráficas optimizadas específicas de la plataforma ARM64

Opciones de instalación

Utilice una de las siguientes opciones para obtener los controladores NVIDIA necesarios para su instancia de GPU.

Opciones

1. Uso de AMI que incluyan controladores NVIDIA
2. Instalación de controladores públicos NVIDIA
3. Instalación de controladores GRID NVIDIA (instancias G7e, G6, Gr6, G6e, G6f, Gr6f, G5, G4dn y G3)
4. Instalación de controladores de videojuegos NVIDIA (instancias G7e, G6, G6e, G5 y G4dn)

Uso de AMI que incluyan controladores NVIDIA

AWS y NVIDIA ofrecen distintas Imágenes de máquina de Amazon (AMI) que vienen con los controladores NVIDIA instalados.

- Ofertas de Marketplace con el controlador público de Tesla
- Ofertas de Marketplace con el controlador GRID
- Ofertas de Marketplace con el controlador de juegos

Para revisar las consideraciones que dependen de la plataforma de su sistema operativo (SO), elija la pestaña que corresponda a su AMI.

Linux

Para actualizar la versión del controlador instalada con una de estas AMI, debe desinstalar los paquetes NVIDIA de su instancia para evitar conflictos de versiones. Utilice este comando para desinstalar los paquetes NVIDIA:

```
[ec2-user ~]$ sudo yum erase nvidia cuda
```

El paquete de conjunto de herramientas CUDA tiene dependencias en los controladores de NVIDIA. Al desinstalar los paquetes de NVIDIA se borra el conjunto de herramientas CUDA. Debe volver a instalar el conjunto de herramientas CUDA tras instalar el controlador de NVIDIA.

Windows

Si crea una AMI de Windows personalizada con una de las ofertas de AWS Marketplace, la AMI debe ser una imagen estandarizada creada con Windows Sysprep para garantizar que el controlador GRID funcione. Para obtener más información, consulte Creación de una AMI de Amazon EC2 con Windows Sysprep.

Instalación de controladores públicos NVIDIA

Si las AMI AWS Marketplace descritas en Uso de AMI que incluyan controladores NVIDIA no se ajustan a su caso de uso, puede instalar los controladores públicos y traer su propia licencia. Las opciones de instalación son las siguientes:

- Opción 1: instalación del controlador únicamente

- Opción 2: instalación con el kit de herramientas de CUDA (recomendado para distribuciones de Linux)

Consideraciones sobre los tipo de instancias P6-B200 y P6-B300

Las plataformas P6-B200 y P6-B300 son únicas porque exponen las tarjetas de interfaz de red (NIC) Mellanox ConnectX a la instancia como dispositivos PCIe. Estas NIC no actúan como interfaces de red típicas, sino que funcionan como puentes NVSwitch que proporcionan una ruta de control para inicializar y configurar la NVFabric, que es la topología NVLink de la interconexión de la GPU.

Para inicializar completamente el sistema, NVIDIA Fabric Manager debe configurar `NVFabric` y establecer la topología del NVSwitch. Esto permite que los módulos del núcleo InfiniBand se comuniquen con las NIC de Mellanox ConnectX.

El kit de herramientas de CUDA incluye NVIDIA Fabric Manager. Recomendamos Opción 2: instalación con el kit de herramientas de CUDA para este tipo de instancia.

Opción 1: instalación del controlador únicamente

Para instalar un controlador específico, inicie sesión en su instancia y descargue el controlador público NVIDIA de 64 bits para el tipo de instancia en http://www.nvidia.com/Download/Find.aspx. En Tipo de producto, Serie de producto y Producto, utilice las opciones que se muestran en la tabla siguiente.

A continuación, siga las instrucciones de Instalación del repositorio local de la Guía de instalación de controladores NVIDIA.

> **Note**
>
> Los tipos de instancias P6-B200 y P6-B300 requieren la instalación y configuración de paquetes adicionales que vienen agrupados con el kit de herramientas NVIDIA CUDA. Para obtener más información, consulte las instrucciones para su distribución de Linux en Opción 2: instalación con el kit de herramientas de CUDA.

Instancia	Tipo de producto	Serie de producto	Producto	Versión del controlador mínimo
G3	Tesla	Clase M	M60	--
G4dn	Tesla	Serie T	T4	--
G5	Tesla	Serie A	A10	470.00 o posterior
G5g[1]	Tesla	Serie T	T4G	470.82.01 o posterior
G6	Tesla	Serie L	L4	525.0 o posterior
G6e	Tesla	Serie L	L40S	535.0 o posterior
Gr6	Tesla	Serie L	L4	525.0 o posterior
G7	Tesla	Serie RTX	RTX PRO 4500 Blackwell	595 o posterior
G7e	Tesla	Serie RTX	RTX PRO 6000 Blackwell	575.0 o posterior
P3	Tesla	Serie V	V100	--
P4d	Tesla	Serie A	A100	--
P4de	Tesla	Serie A	A100	--
P5	Tesla	Serie H	H100	530 o posterior
P5e	Tesla	Serie H	H200	550 o posterior
P5en	Tesla	Serie H	H200	550 o posterior
P6-B200[2]	Tesla	Serie HGX	B200	570 o posterior
P6e-GB200	Tesla	Serie HGX	B200	570 o posterior

Instancia	Tipo de producto	Serie de producto	Producto	Versión del controlador mínimo
P6-B300[2]	Tesla	Serie HGX	B300	580 o posterior

[1] El sistema operativo de las instancias G5g es Linux aarch64.

[2] Para los tipos de instancias P6-B200 y P6-B300 existen requisitos de instalación adicionales para configurar NVIDIA Fabric Manager.

Opción 2: instalación con el kit de herramientas de CUDA

Las instrucciones de instalación varían ligeramente según el sistema operativo. Para instalar controladores públicos en la instancia con el kit de herramientas de CUDA de NVIDIA, siga las instrucciones del sistema operativo de la instancia. En el caso de los sistemas operativos de instancias que no se muestran aquí, siga las instrucciones correspondientes a su sistema operativo y a la arquitectura del tipo de instancia que aparecen en el sitio web NVIDIA Developer. Para obtener más información, consulte CUDA Toolkit Downloads.

Para ver la arquitectura del tipo de instancia u otras especificaciones, consulte las especificaciones de Accelerated computing en la referencia de Tipos de instancias de Amazon EC2.

Amazon Linux 2023

En esta sección se describe la instalación del kit de herramientas de CUDA de NVIDIA en una instancia de Amazon Linux 2023. Los ejemplos de comandos de esta sección se basan en una arquitectura `x86_64`.

Para ver los comandos para `arm64-sbsa`, consulte CUDA Toolkit Downloads y seleccione las opciones que se apliquen a su distribución. Las instrucciones aparecerán una vez que haya hecho la selección final.

Requisito previo

Antes de instalar el kit de herramientas y los controladores, ejecute el siguiente comando para asegurarse de que disponga de la versión correcta de los encabezados del kernel y de los paquetes de desarrollo.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install kernel-devel-$(uname -r) kernel-headers-$(uname -r) -y
```

Descarga del kit de herramientas y los controladores

Elija el tipo de instalación que quiere usar para la instancia y siga los pasos correspondientes.

AL2023 NVIDIA repository

Amazon Linux 2023 proporciona controladores de GPU de NVIDIA y paquetes de conjuntos de herramientas CUDA a través de un repositorio dedicado que mantiene AWS. AWS califica este repositorio con las candidatas al lanzamiento de AL2023 y proporciona avisos de seguridad mediante el Centro de seguridad de Amazon Linux. Recomendamos esta opción para las instancias de AL2023 porque simplifica la instalación y mantiene los controladores actualizados mediante el flujo de trabajo estándar de `dnf update`.

Para obtener instrucciones, consulte Controladores de NVIDIA en la Guía del usuario de Amazon Linux 2023.

RPM local installation

Puede seguir estas instrucciones para descargar el paquete de repositorios del instalador del kit de herramientas de CUDA en su instancia y, a continuación, extraer y registrar el paquete especificado.

Para ver las instrucciones en el sitio web para desarrolladores de NVIDIA, consulte CUDA Toolkit Downloads.

```
[ec2-user ~]$ wget https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/13.0.0/
local_installers/cuda-repo-amzn2023-13-0-local-13.0.0_580.65.06-1.x86_64.rpm
[ec2-user ~]$ sudo rpm -i cuda-repo-amzn2023-13-0-
local-13.0.0_580.65.06-1.x86_64.rpm
```

RPM network installation

Puede seguir estas instrucciones para registrar el repositorio de CUDA en el administrador de paquetes de su instancia. Al ejecutar los pasos de instalación, el administrador de paquetes descarga solo los paquetes necesarios.

Para ver las instrucciones en el sitio web para desarrolladores de NVIDIA, consulte CUDA Toolkit Downloads.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf config-manager --add-repo https://
developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/amzn2023/x86_64/cuda-amzn2023.repo
```

Los pasos restantes son los mismos tanto para la instalación de RPM local como para la de RPM en la red.

1. Finalización de la instalación del kit de herramientas de CUDA

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf clean all
[ec2-user ~]$ sudo dnf install cuda-toolkit -y
```

2. Instalación de la variante de módulo del kernel abierto del controlador

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf module install nvidia-driver:open-dkms -y
```

3. Instalación de GPUDirect Storage y Fabric Manager

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install nvidia-gds -y
[ec2-user ~]$ sudo dnf install nvidia-fabric-manager -y
```

4. Habilitación de Fabric Manager y la persistencia de controladores

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl enable nvidia-fabricmanager
[ec2-user ~]$ sudo systemctl enable nvidia-persistenced
```

5. (Solo P6-B200 y P6-B300) Estos tipos de instancias requieren la instalación y configuración de paquetes adicionales que vienen agrupados con el kit de herramientas NVIDIA CUDA.

   1. Instale NVIDIA Link Subnet Manager y `ibstat`.

      ```
      [ec2-user ~]$ sudo dnf install nvlink5
      ```

   2. Active la carga automática del módulo Infiniband al arrancar.

      ```
      [ec2-user ~]$ echo "ib_umad" | sudo tee -a /etc/modules-load.d/modules.conf
      ```

6. Reinicio de la instancia

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

Ubuntu 24.04

En esta sección se describe la instalación del kit de herramientas de CUDA de NVIDIA en una instancia de Ubuntu 24.04. Los ejemplos de comandos de esta sección se basan en una arquitectura `x86_64`.

Para ver los comandos para `arm64-sbsa`, consulte CUDA Toolkit Downloads y seleccione las opciones que se apliquen a su distribución. Las instrucciones aparecerán una vez que haya hecho la selección final.

Requisito previo

Antes de instalar el kit de herramientas y los controladores, ejecute el siguiente comando para asegurarse de que disponga de la versión correcta de los encabezados del kernel y de los paquetes de desarrollo.

```
$ apt install linux-headers-$(uname -r)
```

Descarga del kit de herramientas y los controladores

Elija el tipo de instalación que quiere usar para la instancia y siga los pasos correspondientes.

Deb local installation

Puede seguir estas instrucciones para descargar el paquete de repositorios del instalador del kit de herramientas de CUDA en su instancia y, a continuación, extraer y registrar el paquete especificado.

Para ver las instrucciones en el sitio web para desarrolladores de NVIDIA, consulte CUDA Toolkit Downloads.

```
$ wget https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu2404/
x86_64/cuda-ubuntu2404.pin
$ sudo mv cuda-ubuntu2404.pin /etc/apt/preferences.d/cuda-repository-pin-600
$ wget https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/13.0.0/
local_installers/cuda-repo-ubuntu2404-13-0-local_13.0.0-580.65.06-1_amd64.deb
$ sudo dpkg -i cuda-repo-ubuntu2404-13-0-local_13.0.0-580.65.06-1_amd64.deb
$ sudo cp /var/cuda-repo-ubuntu2404-13-0-local/cuda-*-keyring.gpg /usr/share/
keyrings/
```

Deb network installation

Puede seguir estas instrucciones para registrar el repositorio de CUDA en el administrador de paquetes de su instancia. Al ejecutar los pasos de instalación, el administrador de paquetes descarga solo los paquetes necesarios.

Para ver las instrucciones en el sitio web para desarrolladores de NVIDIA, consulte CUDA Toolkit Downloads.

```
$ wget https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu2404/x86_64/
cuda-keyring_1.1-1_all.deb
$ sudo dpkg -i cuda-keyring_1.1-1_all.deb
```

Los pasos restantes son los mismos tanto para la instalación local como para la de red.

1. Finalización de la instalación del kit de herramientas de CUDA

```
$ sudo apt update
$ sudo apt install cuda-toolkit -y
```

2. Instalación de la variante de módulo del kernel abierto del controlador

```
$ sudo apt install nvidia-open -y
```

3. Instalación de GPUDirect Storage y Fabric Manager

```
$ sudo apt install nvidia-gds -y
$ sudo apt install nvidia-fabricmanager -y
```

4. Habilitación de Fabric Manager y la persistencia de controladores

```
$ sudo systemctl enable nvidia-fabricmanager
$ sudo systemctl enable nvidia-persistenced
```

5. (Solo P6-B200 y P6-B300) Estos tipos de instancias requieren la instalación y configuración de paquetes adicionales que vienen agrupados con el kit de herramientas NVIDIA CUDA.

    1. Instale el controlador de dispositivo específico de InfiniBand más reciente y las utilidades de diagnóstico.

```
$ sudo apt install linux-modules-extra-$(uname -r) -y
```

```
$ sudo apt install infiniband-diags -y
```

2. Instale NVIDIA Link Subnet Manager.

```
$ sudo apt install nvlsm -y
```

6. Reinicio de la instancia

```
sudo reboot
```

7. Actualice la ruta y agregue la variable de entorno siguiente.

```
$ export PATH=${PATH}:/usr/local/cuda-13.0/bin
$ export LD_LIBRARY_PATH=${LD_LIBRARY_PATH}:/usr/local/cuda-13.0/lib64
```

Sistemas operativos Windows

Para instalar el controlador NVIDIA en Windows, siga estos pasos:

1. Abra la carpeta donde ha descargado el controlador y lance el archivo de instalación. Siga las instrucciones para instalar el controlador y reiniciar la instancia como sea necesario.
2. Deshabilite el adaptador de pantalla denominado Adaptador de pantalla básico de Microsoft que está marcado con un icono de advertencia mediante el Administrador de dispositivos. Instale estas características de Windows: Media Foundation y Quality Windows Audio Video Experience.

> **Important**
>
> No deshabilite el adaptador de pantalla denominado Adaptador de pantalla remoto de Microsoft. Si el Adaptador de pantalla remoto de Microsoft está deshabilitado, la conexión podría interrumpirse y los intentos de conectarse a la instancia después de reiniciarla podrían fallar.

3. Compruebe el Administrador de dispositivos para verificar que la GPU está funcionando correctamente.
4. Para obtener el mejor rendimiento de su GPU, realice los pasos de optimización que se indican en Optimización de las configuraciones de GPU en instancias de Amazon EC2.

Instalación de controladores GRID NVIDIA (instancias G7e, G6, Gr6, G6e, G6f, Gr6f, G5, G4dn y G3)

Estas descargas solo están disponibles para los clientes de AWS. Al realizar la descarga, con el fin de cumplir los requisitos de la solución de AWS mencionada en el Acuerdo de Licencia de Usuario Final (EULA) de NVIDIA GRID Cloud, usted acepta utilizar el software descargado únicamente para desarrollar AMI para su uso con el hardware NVIDIA L4, NVIDIA L40S, NVIDIA A10G, NVIDIA Tesla T4 o NVIDIA Tesla M60. Puede usar los controladores GRID para crear y usar AMI en el entorno de AWS. Al instalar el software, estará sujeto a los términos del Contrato de licencia para el usuario final de NVIDIA GRID Cloud. Para obtener información sobre la versión del controlador NVIDIA GRID para el sistema operativo, consulte Software NVIDIA Virtual GPU (vGPU) en el sitio web de NVIDIA.

Consideraciones

- Las instancias G7e requieren GRID 19.1 o posterior para Linux y 19.4 (582.16) o posterior para Windows.
- Las instancias G6f y Gr6f requieren GRID 18.4 a GRID 19.5.
- Las instancias G6e requieren GRID 17.4 o versiones posteriores.
- Las instancias G6 y Gr6 requieren GRID 17.1 o una versión posterior.
- Las instancias G5 requieren GRID 13.1 o posterior (o GRID 12.4 o posterior).
- Las instancias G3 necesitan la resolución de DNS que proporciona AWS para que las licencias de GRID funcionen.
- IMDSv2 solo es compatible con el controlador NVIDIA versión 14.0 o las versiones posteriores.
- Para instancias de Windows, si inicializa su instancia desde una AMI de Windows personalizada, la AMI debe ser una imagen estandarizada creada usando Windows Sysprep para asegurarse de que el driver GRID funciona. Para obtener más información, consulte Creación de una AMI de Amazon EC2 con Windows Sysprep.
- Las versiones 17.0 y posteriores de GRID no son compatibles con Windows Server 2019.
- Las versiones 14.2 y posteriores de GRID no son compatibles con Windows Server 2016.
- Las instancias G3 no admiten GRID 17.0 y versiones posteriores.
- En el caso de las instancias de Linux, es posible que tenga que instalar o actualizar paquetes, como gcc, si se produce un error en el instalador de NVIDIA. Las particularidades dependen de las versiones del sistema operativo y del núcleo. Para obtener más información, consulte el Portal de soporte empresarial de NVIDIA.

Requisitos previos

- (Linux) Verifique que la AWS CLI está instalada en la instancia y configurada con las credenciales predeterminadas. Para obtener más información, consulte Installing the AWS CLI en la Guía del usuario de AWS Command Line Interface.
- (Windows) Configure las credenciales predeterminadas para AWS Tools for Windows PowerShell en la instancia. Para obtener más información, consulte Cómo empezar a trabajar con AWS Tools for Windows PowerShell en la Guía del usuario de Herramientas de AWS para PowerShell.
- Su usuario o rol deben tener los permisos concedidos que contiene la política AmazonS3ReadOnlyAccess.

Amazon Linux 2023

Para instalar el controlador GRID de NVIDIA en su instancia

1. Conéctese a la instancia. Actualice la caché del paquete y obtenga las actualizaciones del paquete para la instancia.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo dnf update -y
   ```

2. Instale gcc y make, si aún no están instalados.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo dnf install gcc make
   ```

3. Reinicie la instancia para cargar la última versión de kernel.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo reboot
   ```

4. Vuelva a conectarse a su instancia una vez que se haya reiniciado.
5. Instale los paquetes de encabezados del kernel.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo dnf install -y kernel-devel kernel-modules-extra
   ```

6. Descargue la utilidad de instalación del controlador GRID mediante el siguiente comando:

   ```
   [ec2-user ~]$ aws s3 cp --recursive s3://ec2-linux-nvidia-drivers/latest/ .
   ```

   En este bucket se almacenan varias versiones del controlador GRID. Puede ver todas las versiones disponibles mediante el comando siguiente:

```
[ec2-user ~]$ aws s3 ls --recursive s3://ec2-linux-nvidia-drivers/
```

7. Añada permisos para ejecutar la utilidad de instalación del controlador mediante el comando siguiente.

```
[ec2-user ~]$ chmod +x NVIDIA-Linux-x86_64*.run
```

8. Ejecute el script de autoinstalación de la siguiente manera para instalar el controlador GRID que descargó. Por ejemplo:

```
[ec2-user ~]$ sudo /bin/sh ./NVIDIA-Linux-x86_64*.run
```

   Cuando se le pregunte, acepte el contrato de licencia y especifique las opciones de instalación según sea necesario (puede aceptar las opciones predeterminadas).

9. Confirme que el controlador está funcionando. La respuesta del siguiente comando indica la versión de controlador de NVIDIA instalado y los detalles de las GPU.

```
[ec2-user ~]$ nvidia-smi -q | head
```

10. Si utiliza la versión 14.x o superior del software de la GPU virtual de NVIDIA en las instancias G4dn, G5 o G5g, deshabilite GSP con los siguientes comandos. Para obtener más información sobre por qué esto resulta necesario, consulte la documentación de NVIDIA.

```
[ec2-user ~]$ sudo touch /etc/modprobe.d/nvidia.conf
```

```
[ec2-user ~]$ echo "options nvidia NVreg_EnableGpuFirmware=0" | sudo tee --append /
etc/modprobe.d/nvidia.conf
```

11. Reinicie la instancia.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

12. (Opcional) En función de su caso de uso, es posible que tenga que completar los siguientes pasos opcionales. Si no necesita esta funcionalidad, no complete estos pasos.

    a. Para aprovechar las cuatro pantallas de hasta 4K de resolución, configure el protocolo de visualización de alto rendimiento Amazon DCV.

b. El modo NVIDIA Quadro Virtual Workstation está habilitado de forma predeterminada. Para activar las aplicaciones virtuales de GRID para capacidades de alojamiento de aplicaciones RDSH, complete los pasos para activar aplicaciones virtuales de GRID en Activación de las aplicaciones virtuales NVIDIA GRID en las instancias de Amazon EC2 basadas en GPU.

Amazon Linux 2

Para instalar el controlador GRID de NVIDIA en su instancia

1. Conéctese a la instancia. Actualice la caché del paquete y obtenga las actualizaciones del paquete para la instancia.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum update -y
```

2. Instale gcc y make, si aún no están instalados.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum install gcc make
```

3. Reinicie la instancia para cargar la última versión de kernel.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

4. Vuelva a conectarse a su instancia una vez que se haya reiniciado.
5. Instale el paquete de encabezados del kernel para la versión del kernel que está en ejecución.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum install -y kernel-devel-$(uname -r)
```

6. Descargue la utilidad de instalación del controlador GRID mediante el siguiente comando:

```
[ec2-user ~]$ aws s3 cp --recursive s3://ec2-linux-nvidia-drivers/latest/ .
```

En este bucket se almacenan varias versiones del controlador GRID. Puede ver todas las versiones disponibles mediante el comando siguiente:

```
[ec2-user ~]$ aws s3 ls --recursive s3://ec2-linux-nvidia-drivers/
```

7. Añada permisos para ejecutar la utilidad de instalación del controlador mediante el comando siguiente.

```
[ec2-user ~]$ chmod +x NVIDIA-Linux-x86_64*.run
```

8. Ejecute el script de autoinstalación de la siguiente manera para instalar el controlador GRID que descargó. Por ejemplo:

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo /bin/sh ./NVIDIA-Linux-x86_64*.run
   ```

   Si utiliza Amazon Linux 2 con kernel, versión 5.10, utilice el comando siguiente para instalar el controlador GRID.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo CC=/usr/bin/gcc10-cc ./NVIDIA-Linux-x86_64*.run
   ```

   Cuando se le pregunte, acepte el contrato de licencia y especifique las opciones de instalación según sea necesario (puede aceptar las opciones predeterminadas).

9. Confirme que el controlador está funcionando. La respuesta del siguiente comando indica la versión de controlador de NVIDIA instalado y los detalles de las GPU.

   ```
   [ec2-user ~]$ nvidia-smi -q | head
   ```

10. Si utiliza la versión 14.x o superior del software de la GPU virtual de NVIDIA en las instancias G4dn, G5 o G5g, deshabilite GSP con los siguientes comandos. Para obtener más información sobre por qué esto resulta necesario, consulte la documentación de NVIDIA.

    ```
    [ec2-user ~]$ sudo touch /etc/modprobe.d/nvidia.conf
    ```

    ```
    [ec2-user ~]$ echo "options nvidia NVreg_EnableGpuFirmware=0" | sudo tee --append /
    etc/modprobe.d/nvidia.conf
    ```

11. Reinicie la instancia.

    ```
    [ec2-user ~]$ sudo reboot
    ```

12. (Opcional) En función de su caso de uso, es posible que tenga que completar los siguientes pasos opcionales. Si no necesita esta funcionalidad, no complete estos pasos.

    a. Para aprovechar las cuatro pantallas de hasta 4K de resolución, configure el protocolo de visualización de alto rendimiento Amazon DCV.

b. El modo NVIDIA Quadro Virtual Workstation está habilitado de forma predeterminada. Para activar las aplicaciones virtuales de GRID para capacidades de alojamiento de aplicaciones RDSH, complete los pasos para activar aplicaciones virtuales de GRID en Activación de las aplicaciones virtuales NVIDIA GRID en las instancias de Amazon EC2 basadas en GPU.

CentOS 7 y Red Hat Enterprise Linux 7

Para instalar el controlador GRID de NVIDIA en su instancia

1. Conéctese a la instancia. Actualice la caché del paquete y obtenga las actualizaciones del paquete para la instancia.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum update -y
```

2. Instale gcc y make, si aún no están instalados.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum install -y gcc make
```

3. Reinicie la instancia para cargar la última versión de kernel.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

4. Vuelva a conectarse a su instancia una vez que se haya reiniciado.
5. Instale el paquete de encabezados del kernel para la versión del kernel que ejecuta.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum install -y kernel-devel-$(uname -r)
```

6. Deshabilite el controlador de código abierto `nouveau` para tarjetas gráficas NVIDIA.

   a. Añada `nouveau` al archivo de lista de no admitidos de `/etc/modprobe.d/blacklist.conf`. Copie el siguiente bloque de código y péguelo en un terminal.

```
[ec2-user ~]$ cat << EOF | sudo tee --append /etc/modprobe.d/blacklist.conf
blacklist vga16fb
blacklist nouveau
blacklist rivafb
blacklist nvidiafb
blacklist rivatv
EOF
```

b. Edite el archivo `/etc/default/grub` y añada la línea siguiente:

```
GRUB_CMDLINE_LINUX="rdblacklist=nouveau"
```

c. Reconstruya la configuración de Grub.

```
[ec2-user ~]$ sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
```

7. Descargue la utilidad de instalación del controlador GRID mediante el siguiente comando:

```
[ec2-user ~]$ aws s3 cp --recursive s3://ec2-linux-nvidia-drivers/latest/ .
```

En este bucket se almacenan varias versiones del controlador GRID. Puede ver todas las versiones disponibles mediante el comando siguiente:

```
[ec2-user ~]$ aws s3 ls --recursive s3://ec2-linux-nvidia-drivers/
```

8. Añada permisos para ejecutar la utilidad de instalación del controlador mediante el comando siguiente.

```
[ec2-user ~]$ chmod +x NVIDIA-Linux-x86_64*.run
```

9. Ejecute el script de autoinstalación de la siguiente manera para instalar el controlador GRID que descargó. Por ejemplo:

```
[ec2-user ~]$ sudo /bin/sh ./NVIDIA-Linux-x86_64*.run
```

Cuando se le pregunte, acepte el contrato de licencia y especifique las opciones de instalación según sea necesario (puede aceptar las opciones predeterminadas).

10. Confirme que el controlador está funcionando. La respuesta del siguiente comando indica la versión de controlador de NVIDIA instalado y los detalles de las GPU.

```
[ec2-user ~]$ nvidia-smi -q | head
```

11. Si utiliza la versión 14.x o superior del software de la GPU virtual de NVIDIA en las instancias G4dn, G5 o G5g, deshabilite GSP con los siguientes comandos. Para obtener más información sobre por qué esto resulta necesario, consulte la documentación de NVIDIA.

```
[ec2-user ~]$ sudo touch /etc/modprobe.d/nvidia.conf
```

```
[ec2-user ~]$ echo "options nvidia NVreg_EnableGpuFirmware=0" | sudo tee --append /
etc/modprobe.d/nvidia.conf
```

12. Reinicie la instancia.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

13. (Opcional) En función de su caso de uso, es posible que tenga que completar los siguientes pasos opcionales. Si no necesita esta funcionalidad, no complete estos pasos.

    a. Para aprovechar las cuatro pantallas de hasta 4K de resolución, configure el protocolo de visualización de alto rendimiento Amazon DCV.

    b. El modo NVIDIA Quadro Virtual Workstation está habilitado de forma predeterminada. Para activar las aplicaciones virtuales de GRID para capacidades de alojamiento de aplicaciones RDSH, complete los pasos para activar aplicaciones virtuales de GRID en Activación de las aplicaciones virtuales NVIDIA GRID en las instancias de Amazon EC2 basadas en GPU.

    c. Instale el paquete de escritorio/estación de trabajo GUI.

    ```
    [ec2-user ~]$ sudo yum groupinstall -y "Server with GUI"
    ```

CentOS Stream 8 y Red Hat Enterprise Linux 8

Para instalar el controlador GRID de NVIDIA en su instancia

1. Conéctese a la instancia. Actualice la caché del paquete y obtenga las actualizaciones del paquete para la instancia.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum update -y
```

2. Instale gcc y make, si aún no están instalados.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum install -y gcc make
```

3. Reinicie la instancia para cargar la última versión de kernel.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

4. Vuelva a conectarse a su instancia una vez que se haya reiniciado.
5. Instale el paquete de encabezados del kernel para la versión del kernel que ejecuta.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install -y elfutils-libelf-devel libglvnd-devel kernel-
devel-$(uname -r)
```

6. Descargue la utilidad de instalación del controlador GRID mediante el siguiente comando:

```
[ec2-user ~]$ aws s3 cp --recursive s3://ec2-linux-nvidia-drivers/latest/ .
```

   En este bucket se almacenan varias versiones del controlador GRID. Puede ver todas las versiones disponibles mediante el comando siguiente:

```
[ec2-user ~]$ aws s3 ls --recursive s3://ec2-linux-nvidia-drivers/
```

7. Añada permisos para ejecutar la utilidad de instalación del controlador mediante el comando siguiente.

```
[ec2-user ~]$ chmod +x NVIDIA-Linux-x86_64*.run
```

8. Ejecute el script de autoinstalación de la siguiente manera para instalar el controlador GRID que descargó. Por ejemplo:

```
[ec2-user ~]$ sudo /bin/sh ./NVIDIA-Linux-x86_64*.run
```

   Cuando se le pregunte, acepte el contrato de licencia y especifique las opciones de instalación según sea necesario (puede aceptar las opciones predeterminadas).

9. Confirme que el controlador está funcionando. La respuesta del siguiente comando indica la versión de controlador de NVIDIA instalado y los detalles de las GPU.

```
[ec2-user ~]$ nvidia-smi -q | head
```

10. Si utiliza la versión 14.x o superior del software de la GPU virtual de NVIDIA en las instancias G4dn, G5 o G5g, deshabilite GSP con los siguientes comandos. Para obtener más información sobre por qué esto resulta necesario, consulte la documentación de NVIDIA.

```
[ec2-user ~]$ sudo touch /etc/modprobe.d/nvidia.conf
```

```
[ec2-user ~]$ echo "options nvidia NVreg_EnableGpuFirmware=0" | sudo tee --append /
etc/modprobe.d/nvidia.conf
```

11. Reinicie la instancia.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

12. (Opcional) En función de su caso de uso, es posible que tenga que completar los siguientes pasos opcionales. Si no necesita esta funcionalidad, no complete estos pasos.

    a. Para aprovechar las cuatro pantallas de hasta 4K de resolución, configure el protocolo de visualización de alto rendimiento Amazon DCV.

    b. El modo NVIDIA Quadro Virtual Workstation está habilitado de forma predeterminada. Para activar las aplicaciones virtuales de GRID para capacidades de alojamiento de aplicaciones RDSH, complete los pasos para activar aplicaciones virtuales de GRID en Activación de las aplicaciones virtuales NVIDIA GRID en las instancias de Amazon EC2 basadas en GPU.

    c. Instale el paquete de estación de trabajo GUI.

    ```
    [ec2-user ~]$ sudo dnf groupinstall -y workstation
    ```

Rocky Linux 8

Para instalar el controlador NVIDIA GRID en su instancia de Linux

1. Conéctese a la instancia. Actualice la caché del paquete y obtenga las actualizaciones del paquete para la instancia.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum update -y
```

2. Instale gcc y make, si aún no están instalados.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum install -y gcc make
```

3. Reinicie la instancia para cargar la última versión de kernel.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

4. Vuelva a conectarse a su instancia una vez que se haya reiniciado.
5. Instale el paquete de encabezados del kernel para la versión del kernel que ejecuta.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install -y elfutils-libelf-devel libglvnd-devel kernel-
devel-$(uname -r)
```

6. Descargue la utilidad de instalación del controlador GRID mediante el siguiente comando:

```
[ec2-user ~]$ aws s3 cp --recursive s3://ec2-linux-nvidia-drivers/latest/ .
```

   En este bucket se almacenan varias versiones del controlador GRID. Puede ver todas las versiones disponibles mediante el comando siguiente:

```
[ec2-user ~]$ aws s3 ls --recursive s3://ec2-linux-nvidia-drivers/
```

7. Añada permisos para ejecutar la utilidad de instalación del controlador mediante el comando siguiente.

```
[ec2-user ~]$ chmod +x NVIDIA-Linux-x86_64*.run
```

8. Ejecute el script de autoinstalación de la siguiente manera para instalar el controlador GRID que descargó. Por ejemplo:

```
[ec2-user ~]$ sudo /bin/sh ./NVIDIA-Linux-x86_64*.run
```

   Cuando se le pregunte, acepte el contrato de licencia y especifique las opciones de instalación según sea necesario (puede aceptar las opciones predeterminadas).

9. Confirme que el controlador está funcionando. La respuesta del siguiente comando indica la versión de controlador de NVIDIA instalado y los detalles de las GPU.

```
[ec2-user ~]$ nvidia-smi -q | head
```

10. Si utiliza la versión 14.x o superior del software de la GPU virtual de NVIDIA en las instancias G4dn, G5 o G5g, deshabilite GSP con los siguientes comandos. Para obtener más información sobre por qué esto resulta necesario, consulte la documentación de NVIDIA.

```
[ec2-user ~]$ sudo touch /etc/modprobe.d/nvidia.conf
```

```
[ec2-user ~]$ echo "options nvidia NVreg_EnableGpuFirmware=0" | sudo tee --append /
etc/modprobe.d/nvidia.conf
```

11. Reinicie la instancia.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

12. (Opcional) En función de su caso de uso, es posible que tenga que completar los siguientes pasos opcionales. Si no necesita esta funcionalidad, no complete estos pasos.

    a. Para aprovechar las cuatro pantallas de hasta 4K de resolución, configure el protocolo de visualización de alto rendimiento Amazon DCV.

    b. El modo NVIDIA Quadro Virtual Workstation está habilitado de forma predeterminada. Para activar las aplicaciones virtuales de GRID para capacidades de alojamiento de aplicaciones RDSH, complete los pasos para activar aplicaciones virtuales de GRID en Activación de las aplicaciones virtuales NVIDIA GRID en las instancias de Amazon EC2 basadas en GPU.

Ubuntu y Debian

Para instalar el controlador GRID de NVIDIA en su instancia

1. Conéctese a la instancia. Actualice la caché del paquete y obtenga las actualizaciones del paquete para la instancia.

```
$ sudo apt-get update -y
```

2. Instale gcc y make, si aún no están instalados.

```
$ sudo apt-get install -y gcc make
```

3. (Ubuntu) Actualice el paquete de `linux-aws` para obtener la última versión.

```
$ sudo apt-get upgrade -y linux-aws
```

   (Debian) Actualice el paquete para obtener la última versión.

```
$ sudo apt-get upgrade -y
```

4. Reinicie la instancia para cargar la última versión de kernel.

```
$ sudo reboot
```

5. Vuelva a conectarse a su instancia una vez que se haya reiniciado.
6. Instale el paquete de encabezados del kernel para la versión del kernel que está ejecutando actualmente.

```
$ sudo apt-get install -y linux-headers-$(uname -r) linux-modules-extra-$(uname -r)
```

7. Deshabilite el controlador de código abierto `nouveau` para tarjetas gráficas NVIDIA.

   a. Añada `nouveau` al archivo de lista de no admitidos de `/etc/modprobe.d/blacklist.conf`. Copie el siguiente bloque de código y péguelo en un terminal.

```
$ cat << EOF | sudo tee --append /etc/modprobe.d/blacklist.conf
blacklist vga16fb
blacklist nouveau
blacklist rivafb
blacklist nvidiafb
blacklist rivatv
EOF
```

   b. Edite el archivo `/etc/default/grub` y añada la línea siguiente:

```
GRUB_CMDLINE_LINUX="rdblacklist=nouveau"
```

   c. Reconstruya la configuración de Grub.

```
$ sudo update-grub
```

8. Descargue la utilidad de instalación del controlador GRID mediante el siguiente comando:

```
$ aws s3 cp --recursive s3://ec2-linux-nvidia-drivers/latest/ .
```

   En este bucket se almacenan varias versiones del controlador GRID. Puede ver todas las versiones disponibles mediante el comando siguiente:

```
$ aws s3 ls --recursive s3://ec2-linux-nvidia-drivers/
```

9. Añada permisos para ejecutar la utilidad de instalación del controlador mediante el comando siguiente.

```
$ chmod +x NVIDIA-Linux-x86_64*.run
```

10. Ejecute el script de autoinstalación de la siguiente manera para instalar el controlador GRID que descargó. Por ejemplo:

```
$ sudo /bin/sh ./NVIDIA-Linux-x86_64*.run
```

    Cuando se le pregunte, acepte el contrato de licencia y especifique las opciones de instalación según sea necesario (puede aceptar las opciones predeterminadas).

11. Confirme que el controlador está funcionando. La respuesta del siguiente comando indica la versión de controlador de NVIDIA instalado y los detalles de las GPU.

```
$ nvidia-smi -q | head
```

12. Si utiliza la versión 14.x o superior del software de la GPU virtual de NVIDIA en las instancias G4dn, G5 o G5g, deshabilite GSP con los siguientes comandos. Para obtener más información sobre por qué esto resulta necesario, consulte la documentación de NVIDIA.

```
$ sudo touch /etc/modprobe.d/nvidia.conf
```

```
$ echo "options nvidia NVreg_EnableGpuFirmware=0" | sudo tee --append /etc/
modprobe.d/nvidia.conf
```

13. Reinicie la instancia.

```
$ sudo reboot
```

14. (Opcional) En función de su caso de uso, es posible que tenga que completar los siguientes pasos opcionales. Si no necesita esta funcionalidad, no complete estos pasos.

    a. Para aprovechar las cuatro pantallas de hasta 4K de resolución, configure el protocolo de visualización de alto rendimiento Amazon DCV.

b. El modo NVIDIA Quadro Virtual Workstation está habilitado de forma predeterminada. Para activar las aplicaciones virtuales de GRID para capacidades de alojamiento de aplicaciones RDSH, complete los pasos para activar aplicaciones virtuales de GRID en Activación de las aplicaciones virtuales NVIDIA GRID en las instancias de Amazon EC2 basadas en GPU.

c. Instale el paquete de escritorio/estación de trabajo GUI.

```
$ sudo apt-get install -y lightdm ubuntu-desktop
```

Sistemas operativos Windows

Para instalar el controlador GRID de NVIDIA en la instancia de Windows

1. Conéctese a su instancia de Windows y abra una ventana de PowerShell.
2. Descargue los controladores y el contrato de licencia para el usuario final de NVIDIA GRID Cloud de Amazon S3 en su escritorio mediante los siguientes comandos de PowerShell.

```
$Bucket = "ec2-windows-nvidia-drivers"
$KeyPrefix = "latest"
$LocalPath = "$home\Desktop\NVIDIA"
$Objects = Get-S3Object -BucketName $Bucket -KeyPrefix $KeyPrefix -Region us-east-1
foreach ($Object in $Objects) {
$LocalFileName = $Object.Key
if ($LocalFileName -ne '' -and $Object.Size -ne 0) {
$LocalFilePath = Join-Path $LocalPath $LocalFileName
Copy-S3Object -BucketName $Bucket -Key $Object.Key -LocalFile $LocalFilePath -
Region us-east-1
}
}
```

En este bucket se almacenan varias versiones del controlador NVIDIA GRID. Puede descargar todas las versiones disponibles de Windows del bucket eliminando la opción `-KeyPrefix $KeyPrefix`. Para obtener información sobre la versión del controlador NVIDIA GRID para el sistema operativo, consulte Software NVIDIA Virtual GPU (vGPU) en el sitio web de NVIDIA.

A partir de GRID versión 11.0, puede utilizar los controladores en `latest` para las instancias G3 y G4dn. No agregaremos versiones posteriores a la 11.0 a `g4/latest`, pero conservaremos la versión 11.0 y las versiones anteriores específicas de G4dn en `g4/latest`.

Las instancias G5 requieren GRID 13.1 o posterior (o GRID 12.4 o posterior).

3. Desplácese hasta el escritorio y abra el archivo de instalación para iniciarlo (elija la versión de controlador que se corresponda con la versión del sistema operativo de la instancia). Siga las instrucciones para instalar el controlador y reiniciar la instancia como sea necesario. Para verificar que la GPU funciona correctamente, compruebe el administrador de dispositivos.
4. (Opcional) Use el comando siguiente para deshabilitar la página de licencia en el panel de control para evitar que los usuarios cambien accidentalmente el tipo de producto (el escritorio virtual de GRID de NVIDIA está habilitado de forma predeterminada). Para obtener más información, consulte la GRID Licensing User Guide.

   PowerShell

   Ejecute los siguientes comandos de PowerShell para crear el valor de registro a fin de deshabilitar la página de licencias en el panel de control. Herramientas de AWS para PowerShell en las AMI de Windows de AWS es una versión de 32 bits y este comando devuelve un error. En su lugar, utilice la versión de 64 bits de PowerShell incluida con el sistema operativo.

   ```
   New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global" -Name GridLicensing
   New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global\GridLicensing" -
   Name "NvCplDisableManageLicensePage" -PropertyType "DWord" -Value "1"
   ```

   Símbolo del sistema

   Ejecute el comando de registro siguiente para crear el valor de registro a fin de deshabilitar la página de licencias en el panel de control. Puede ejecutarlo mediante la ventana Símbolo del sistema o una versión de 64 bits de PowerShell.

   ```
   reg add "HKLM\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global\GridLicensing" /v
    NvCplDisableManageLicensePage /t REG_DWORD /d 1
   ```

5. (Opcional) En función de su caso de uso, es posible que tenga que completar los siguientes pasos opcionales. Si no necesita esta funcionalidad, no complete estos pasos.

   a. Para aprovechar las cuatro pantallas de hasta 4K de resolución, configure el protocolo de visualización de alto rendimiento, Amazon DCV.

   b. El modo NVIDIA Quadro Virtual Workstation está habilitado de forma predeterminada. Para activar las aplicaciones virtuales de GRID para capacidades de alojamiento de aplicaciones

RDSH, complete los pasos para activar aplicaciones virtuales de GRID en Activación de las aplicaciones virtuales NVIDIA GRID en las instancias de Amazon EC2 basadas en GPU.

Instalación de controladores de videojuegos NVIDIA (instancias G7e, G6, G6e, G5 y G4dn)

Estos controladores sólo están disponibles para los clientes de AWS. Al realizar la descarga, usted acepta que utilizar el software descargado únicamente para desarrollar AMI para su uso con el hardware RTX PRO 6000 Blackwell, NVIDIA L4, NVIDIA L40S, NVIDIA A10G, NVIDIA Tesla T4 o NVIDIA Tesla M60. Puede usar los controladores GRID para crear y usar AMI en el entorno de AWS. Al instalar el software, estará sujeto a los términos del Contrato de licencia para el usuario final de NVIDIA GRID Cloud.

Consideraciones

- Las instancias G3 necesitan la resolución de DNS que proporciona AWS para que las licencias de GRID funcionen.
- IMDSv2 solo es compatible con el controlador NVIDIA versión 495.x o las versiones posteriores.

Requisitos previos

- (Linux) Verifique que la AWS CLI está instalada en la instancia y configurada con las credenciales predeterminadas. Para obtener más información, consulte Instalación de AWS CLI en la Guía del usuario de AWS Command Line Interface.
- Su usuario o rol deben tener los permisos concedidos que contiene la política AmazonS3ReadOnlyAccess.

Amazon Linux 2023

Para instalar el controlador de videojuegos NVIDIA en su instancia

1. Conéctese a la instancia. Actualice la caché del paquete y obtenga las actualizaciones del paquete para la instancia.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf update -y
```

2. Instale gcc y make, si aún no están instalados.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install gcc make
```

3. Reinicie la instancia para cargar la última versión de kernel.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

4. Vuelva a establecer conexión con la instancia después de que se reinicie.
5. Instale los paquetes de encabezados del kernel.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install -y kernel-devel kernel-modules-extra kernel-devel-
$(uname -r) kernel-headers-$(uname -r) dkms
```

6. Descargue la utilidad de instalación del controlador de juegos mediante el siguiente comando:

```
[ec2-user ~]$ aws s3 cp --recursive s3://nvidia-gaming/linux/latest/ .
```

   En este bucket se almacenan varias versiones del controlador GRID de NVIDIA. Puede ver todas las versiones disponibles mediante el comando siguiente:

```
[ec2-user ~]$ aws s3 ls --recursive s3://nvidia-gaming/linux/
```

7. Extraiga la utilidad de instalación del controlador de juegos del archivo `.zip` descargado.

```
[ec2-user ~]$ unzip latest-driver-name.zip -d nvidia-drivers
```

8. Agregue permisos para ejecutar la utilidad de instalación del controlador mediante el comando siguiente:

```
[ec2-user ~]$ chmod +x nvidia-drivers/NVIDIA-Linux-x86_64*-grid.run
```

9. Ejecute el instalador mediante el siguiente comando:

```
[ec2-user ~]$ sudo ./nvidia-drivers/NVIDIA-Linux-x86_64*.run
```

   Cuando se le pregunte, acepte el contrato de licencia y especifique las opciones de instalación según sea necesario (puede aceptar las opciones predeterminadas).

10. Utilice el siguiente comando para crear el archivo de configuración requerido.

```
[ec2-user ~]$ cat << EOF | sudo tee -a /etc/nvidia/gridd.conf
vGamingMarketplace=2
EOF
```

11. Utilice el siguiente comando para descargar el archivo de certificación y cambiar su nombre.
    - Para la versión 590.48 o posterior:

      ```
      [ec2-user ~]$ sudo curl -o /etc/nvidia/GridSwCert.txt "https://nvidia-gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-Archive/GridSwCert_2026_03_02.cert"
      ```

    - Para la versión 575.64 a 580.105.08:

      ```
      [ec2-user ~]$ sudo curl -o /etc/nvidia/GridSwCert.txt "https://nvidia-gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-Archive/GridSwCertLinux_2025_07_01.cert"
      ```

    - Para la versión 460.39 a 575.57:

      ```
      [ec2-user ~]$ sudo curl -o /etc/nvidia/GridSwCert.txt "https://nvidia-gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-Archive/GridSwCertLinux_2024_02_22.cert"
      ```

    - Para la versión 440.68 a 445.48:

      ```
      [ec2-user ~]$ sudo curl -o /etc/nvidia/GridSwCert.txt "https://nvidia-gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-Archive/GridSwCert-Linux_2020_04.cert"
      ```

    - Para versiones anteriores:

      ```
      [ec2-user ~]$ sudo curl -o /etc/nvidia/GridSwCert.txt "https://nvidia-gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-Archive/GridSwCert-Linux_2019_09.cert"
      ```

12. Si está utilizando la versión 510.x o superior del controlador NVIDIA en las instancias G4dn, G5 o G5g, deshabilite GSP con los siguientes comandos. Para obtener más información sobre por qué esto resulta necesario, consulte la documentación de NVIDIA.

    ```
    [ec2-user ~]$ sudo touch /etc/modprobe.d/nvidia.conf
    ```

    ```
    [ec2-user ~]$ echo "options nvidia NVreg_EnableGpuFirmware=0" | sudo tee --append /etc/modprobe.d/nvidia.conf
    ```

13. Reinicie la instancia.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

14. Verifique la licencia de NVIDIA Gaming mediante el siguiente comando.

```
[ec2-user ~]$ nvidia-smi.exe -q
```

En el resultado, busque `vGPU Software Licensed Product`.

15. (Opcional) Para utilizar la pantalla individual con resolución de hasta 4K, configure el protocolo de pantalla de alto rendimiento Amazon DCV.

Amazon Linux 2

Para instalar el controlador de videojuegos NVIDIA en su instancia

1. Conéctese a la instancia. Actualice la caché del paquete y obtenga las actualizaciones del paquete para la instancia.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum update -y
```

2. Instale gcc y make, si aún no están instalados.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum install gcc make
```

3. Reinicie la instancia para cargar la última versión de kernel.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

4. Vuelva a establecer conexión con la instancia después de que se reinicie.
5. Instale el paquete de encabezados del kernel para la versión del kernel que está ejecutando actualmente.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum install -y kernel-devel-$(uname -r)
```

6. Descargue la utilidad de instalación del controlador de juegos mediante el siguiente comando:

```
[ec2-user ~]$ aws s3 cp --recursive s3://nvidia-gaming/linux/latest/ .
```

En este bucket se almacenan varias versiones del controlador GRID de NVIDIA. Puede ver todas las versiones disponibles mediante el comando siguiente:

```
[ec2-user ~]$ aws s3 ls --recursive s3://nvidia-gaming/linux/
```

7. Extraiga la utilidad de instalación del controlador de juegos del archivo `.zip` descargado.

```
[ec2-user ~]$ unzip latest-driver-name.zip -d nvidia-drivers
```

8. Agregue permisos para ejecutar la utilidad de instalación del controlador mediante el comando siguiente:

```
[ec2-user ~]$ chmod +x nvidia-drivers/NVIDIA-Linux-x86_64*-grid.run
```

9. Ejecute el instalador mediante el siguiente comando:

```
[ec2-user ~]$ sudo ./nvidia-drivers/NVIDIA-Linux-x86_64*.run
```

Si utiliza Amazon Linux 2 con kernel, versión 5.10, utilice el comando siguiente para instalar los controladores de videojuego de NVIDIA.

```
[ec2-user ~]$ sudo CC=/usr/bin/gcc10-cc ./NVIDIA-Linux-x86_64*.run
```

Cuando se le pregunte, acepte el contrato de licencia y especifique las opciones de instalación según sea necesario (puede aceptar las opciones predeterminadas).

10. Utilice el siguiente comando para crear el archivo de configuración requerido.

```
[ec2-user ~]$ cat << EOF | sudo tee -a /etc/nvidia/gridd.conf
vGamingMarketplace=2
EOF
```

11. Utilice el siguiente comando para descargar el archivo de certificación y cambiar su nombre.

- Para la versión 590.48 o posterior:

```
[ec2-user ~]$ sudo curl -o /etc/nvidia/GridSwCert.txt "https://nvidia-
gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-Archive/GridSwCert_2026_03_02.cert"
```

- Para la versión 575.64 a 580.105.08:

```
[ec2-user ~]$ sudo curl -o /etc/nvidia/GridSwCert.txt "https://nvidia-
gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-Archive/GridSwCertLinux_2025_07_01.cert"
```

- Para la versión 460.39 a 575.57:

```
[ec2-user ~]$ sudo curl -o /etc/nvidia/GridSwCert.txt "https://nvidia-
gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-Archive/GridSwCertLinux_2024_02_22.cert"
```

- Para la versión 440.68 a 445.48:

```
[ec2-user ~]$ sudo curl -o /etc/nvidia/GridSwCert.txt "https://nvidia-
gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-Archive/GridSwCert-Linux_2020_04.cert"
```

- Para versiones anteriores:

```
[ec2-user ~]$ sudo curl -o /etc/nvidia/GridSwCert.txt "https://nvidia-
gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-Archive/GridSwCert-Linux_2019_09.cert"
```

12. Si está utilizando la versión 510.x o superior del controlador NVIDIA en las instancias G4dn, G5 o G5g, deshabilite GSP con los siguientes comandos. Para obtener más información sobre por qué esto resulta necesario, consulte la documentación de NVIDIA.

```
[ec2-user ~]$ sudo touch /etc/modprobe.d/nvidia.conf
```

```
[ec2-user ~]$ echo "options nvidia NVreg_EnableGpuFirmware=0" | sudo tee --append /
etc/modprobe.d/nvidia.conf
```

13. Reinicie la instancia.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

14. Verifique la licencia de NVIDIA Gaming mediante el siguiente comando.

```
[ec2-user ~]$ nvidia-smi.exe -q
```

En el resultado, busque `vGPU Software Licensed Product`.

15. (Opcional) Para utilizar la pantalla individual con resolución de hasta 4K, configure el protocolo de pantalla de alto rendimiento Amazon DCV.

CentOS 7 y Red Hat Enterprise Linux 7

Para instalar el controlador de videojuegos NVIDIA en su instancia

1. Conexión con la instancia de Linux. Instale gcc y make, si aún no están instalados.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum install -y gcc make
```

2. Actualice la caché del paquete y obtenga las actualizaciones del paquete para la instancia.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum update -y
```

3. Reinicie la instancia para cargar la última versión de kernel.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

4. Vuelva a conectarse a su instancia una vez que se haya reiniciado.
5. Instale el paquete de encabezados del kernel para la versión del kernel que está ejecutando actualmente.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum install -y unzip kernel-devel-$(uname -r)
```

6. Deshabilite el controlador de código abierto `nouveau` para tarjetas gráficas NVIDIA.

   a. Añada `nouveau` al archivo de lista de no admitidos de `/etc/modprobe.d/blacklist.conf`. Copie el siguiente bloque de código y péguelo en un terminal.

```
[ec2-user ~]$ cat << EOF | sudo tee --append /etc/modprobe.d/blacklist.conf
blacklist vga16fb
blacklist nouveau
blacklist rivafb
blacklist nvidiafb
blacklist rivatv
EOF
```

   b. Edite el archivo `/etc/default/grub` y añada la línea siguiente:

```
GRUB_CMDLINE_LINUX="rdblacklist=nouveau"
```

   c. Reconstruya la configuración de Grub.

```
[ec2-user ~]$ sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
```

7. Descargue la utilidad de instalación del controlador de juegos mediante el siguiente comando:

```
[ec2-user ~]$ aws s3 cp --recursive s3://nvidia-gaming/linux/latest/ .
```

   En este bucket se almacenan varias versiones del controlador GRID de NVIDIA. Puede ver todas las versiones disponibles mediante el comando siguiente:

```
[ec2-user ~]$ aws s3 ls --recursive s3://nvidia-gaming/linux/
```

8. Extraiga la utilidad de instalación del controlador de juegos del archivo `.zip` descargado.

```
[ec2-user ~]$ unzip *Gaming-Linux-Guest-Drivers.zip -d nvidia-drivers
```

9. Agregue permisos para ejecutar la utilidad de instalación del controlador mediante el comando siguiente:

```
[ec2-user ~]$ chmod +x nvidia-drivers/NVIDIA-Linux-x86_64*-grid.run
```

10. Ejecute el instalador mediante el siguiente comando:

```
[ec2-user ~]$ sudo nvidia-drivers/NVIDIA-Linux-x86_64*.run
```

    Cuando se le pregunte, acepte el contrato de licencia y especifique las opciones de instalación según sea necesario (puede aceptar las opciones predeterminadas).

11. Utilice el siguiente comando para crear el archivo de configuración requerido.

```
[ec2-user ~]$ cat << EOF | sudo tee -a /etc/nvidia/gridd.conf
vGamingMarketplace=2
EOF
```

12. Utilice el siguiente comando para descargar el archivo de certificación y cambiar su nombre.
    - Para la versión 590.48 o posterior:

```
[ec2-user ~]$ sudo curl -o /etc/nvidia/GridSwCert.txt "https://nvidia-
gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-Archive/GridSwCert_2026_03_02.cert"
```

    - Para la versión 575.64 a 580.105.08:

```
[ec2-user ~]$ sudo curl -o /etc/nvidia/GridSwCert.txt "https://nvidia-
gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-Archive/GridSwCertLinux_2025_07_01.cert"
```

- Para la versión 460.39 a 575.57:

```
[ec2-user ~]$ sudo curl -o /etc/nvidia/GridSwCert.txt "https://nvidia-
gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-Archive/GridSwCertLinux_2024_02_22.cert"
```

- Para la versión 440.68 a 445.48:

```
[ec2-user ~]$ sudo curl -o /etc/nvidia/GridSwCert.txt "https://nvidia-
gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-Archive/GridSwCert-Linux_2020_04.cert"
```

- Para versiones anteriores:

```
[ec2-user ~]$ sudo curl -o /etc/nvidia/GridSwCert.txt "https://nvidia-
gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-Archive/GridSwCert-Linux_2019_09.cert"
```

13. Si está utilizando la versión 510.x o superior del controlador NVIDIA en las instancias G4dn, G5 o G5g, deshabilite GSP con los siguientes comandos. Para obtener más información sobre por qué esto resulta necesario, consulte la documentación de NVIDIA.

```
[ec2-user ~]$ sudo touch /etc/modprobe.d/nvidia.conf
```

```
[ec2-user ~]$ echo "options nvidia NVreg_EnableGpuFirmware=0" | sudo tee --append /
etc/modprobe.d/nvidia.conf
```

14. Reinicie la instancia.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

15. (Opcional) Para utilizar la pantalla individual con resolución de hasta 4K, configure el protocolo de pantalla de alto rendimiento Amazon DCV. Si no necesita esta funcionalidad, no complete este paso.

CentOS Stream 8 y Red Hat Enterprise Linux 8

Para instalar el controlador de videojuegos NVIDIA en su instancia

1. Conexión con la instancia de Linux. Instale gcc y make, si aún no están instalados.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum install -y gcc make
```

2. Actualice la caché del paquete y obtenga las actualizaciones del paquete para la instancia.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum update -y
```

3. Reinicie la instancia para cargar la última versión de kernel.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

4. Vuelva a conectarse a su instancia una vez que se haya reiniciado.
5. Instale el paquete de encabezados del kernel para la versión del kernel que está ejecutando actualmente.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum install -y unzip kernel-devel-$(uname -r)
```

6. Descargue la utilidad de instalación del controlador de juegos mediante el siguiente comando:

```
[ec2-user ~]$ aws s3 cp --recursive s3://nvidia-gaming/linux/latest/ .
```

   En este bucket se almacenan varias versiones del controlador GRID de NVIDIA. Puede ver todas las versiones disponibles mediante el comando siguiente:

```
[ec2-user ~]$ aws s3 ls --recursive s3://nvidia-gaming/linux/
```

7. Extraiga la utilidad de instalación del controlador de juegos del archivo `.zip` descargado.

```
[ec2-user ~]$ unzip *Gaming-Linux-Guest-Drivers.zip -d nvidia-drivers
```

8. Agregue permisos para ejecutar la utilidad de instalación del controlador mediante el comando siguiente:

```
[ec2-user ~]$ chmod +x nvidia-drivers/NVIDIA-Linux-x86_64*-grid.run
```

9. Ejecute el instalador mediante el siguiente comando:

```
[ec2-user ~]$ sudo nvidia-drivers/NVIDIA-Linux-x86_64*.run
```

Cuando se le pregunte, acepte el contrato de licencia y especifique las opciones de instalación según sea necesario (puede aceptar las opciones predeterminadas).

10. Utilice el siguiente comando para crear el archivo de configuración requerido.

```
[ec2-user ~]$ cat << EOF | sudo tee -a /etc/nvidia/gridd.conf
vGamingMarketplace=2
EOF
```

11. Utilice el siguiente comando para descargar el archivo de certificación y cambiar su nombre.

- Para la versión 590.48 o posterior:

```
[ec2-user ~]$ sudo curl -o /etc/nvidia/GridSwCert.txt "https://nvidia-
gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-Archive/GridSwCert_2026_03_02.cert"
```

- Para la versión 575.64 a 580.105.08:

```
[ec2-user ~]$ sudo curl -o /etc/nvidia/GridSwCert.txt "https://nvidia-
gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-Archive/GridSwCertLinux_2025_07_01.cert"
```

- Para la versión 460.39 a 575.57:

```
[ec2-user ~]$ sudo curl -o /etc/nvidia/GridSwCert.txt "https://nvidia-
gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-Archive/GridSwCertLinux_2024_02_22.cert"
```

- Para la versión 440.68 a 445.48:

```
[ec2-user ~]$ sudo curl -o /etc/nvidia/GridSwCert.txt "https://nvidia-
gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-Archive/GridSwCert-Linux_2020_04.cert"
```

- Para versiones anteriores:

```
[ec2-user ~]$ sudo curl -o /etc/nvidia/GridSwCert.txt "https://nvidia-
gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-Archive/GridSwCert-Linux_2019_09.cert"
```

12. Si está utilizando la versión 510.x o superior del controlador NVIDIA en las instancias G4dn, G5 o G5g, deshabilite GSP con los siguientes comandos. Para obtener más información sobre por qué esto resulta necesario, consulte la documentación de NVIDIA.

```
[ec2-user ~]$ sudo touch /etc/modprobe.d/nvidia.conf
```

```
[ec2-user ~]$ echo "options nvidia NVreg_EnableGpuFirmware=0" | sudo tee --append /
etc/modprobe.d/nvidia.conf
```

13. Reinicie la instancia.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

14. (Opcional) Para utilizar la pantalla individual con resolución de hasta 4K, configure el protocolo de pantalla de alto rendimiento Amazon DCV.

Rocky Linux 8

Para instalar el controlador de videojuegos NVIDIA en su instancia

1. Conexión con la instancia de Linux. Instale gcc y make, si aún no están instalados.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum install -y gcc make
```

2. Actualice la caché del paquete y obtenga las actualizaciones del paquete para la instancia.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum update -y
```

3. Reinicie la instancia para cargar la última versión de kernel.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

4. Vuelva a conectarse a su instancia una vez que se haya reiniciado.
5. Instale el paquete de encabezados del kernel para la versión del kernel que está ejecutando actualmente.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install -y unzip elfutils-libelf-devel libglvnd-devel
 kernel-devel-$(uname -r)
```

6. Descargue la utilidad de instalación del controlador de juegos mediante el siguiente comando:

```
[ec2-user ~]$ aws s3 cp --recursive s3://nvidia-gaming/linux/latest/ .
```

En este bucket se almacenan varias versiones del controlador GRID de NVIDIA. Puede ver todas las versiones disponibles mediante el comando siguiente:

```
[ec2-user ~]$ aws s3 ls --recursive s3://nvidia-gaming/linux/
```

7. Extraiga la utilidad de instalación del controlador de juegos del archivo `.zip` descargado.

```
[ec2-user ~]$ unzip *Gaming-Linux-Guest-Drivers.zip -d nvidia-drivers
```

8. Agregue permisos para ejecutar la utilidad de instalación del controlador mediante el comando siguiente:

```
[ec2-user ~]$ chmod +x nvidia-drivers/NVIDIA-Linux-x86_64*-grid.run
```

9. Ejecute el instalador mediante el siguiente comando:

```
[ec2-user ~]$ sudo nvidia-drivers/NVIDIA-Linux-x86_64*.run
```

Cuando se le pregunte, acepte el contrato de licencia y especifique las opciones de instalación según sea necesario (puede aceptar las opciones predeterminadas).

10. Utilice el siguiente comando para crear el archivo de configuración requerido.

```
[ec2-user ~]$ cat << EOF | sudo tee -a /etc/nvidia/gridd.conf
vGamingMarketplace=2
EOF
```

11. Utilice el siguiente comando para descargar el archivo de certificación y cambiar su nombre.
    - Para la versión 590.48 o posterior:

```
[ec2-user ~]$ sudo curl -o /etc/nvidia/GridSwCert.txt "https://nvidia-
gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-Archive/GridSwCert_2026_03_02.cert"
```

    - Para la versión 575.64 a 580.105.08:

```
[ec2-user ~]$ sudo curl -o /etc/nvidia/GridSwCert.txt "https://nvidia-
gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-Archive/GridSwCertLinux_2025_07_01.cert"
```

- Para la versión 460.39 a 575.57:

```
[ec2-user ~]$ sudo curl -o /etc/nvidia/GridSwCert.txt "https://nvidia-
gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-Archive/GridSwCertLinux_2024_02_22.cert"
```

- Para la versión 440.68 a 445.48:

```
[ec2-user ~]$ sudo curl -o /etc/nvidia/GridSwCert.txt "https://nvidia-
gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-Archive/GridSwCert-Linux_2020_04.cert"
```

- Para versiones anteriores:

```
[ec2-user ~]$ sudo curl -o /etc/nvidia/GridSwCert.txt "https://nvidia-
gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-Archive/GridSwCert-Linux_2019_09.cert"
```

12. Si está utilizando la versión 510.x o superior del controlador NVIDIA en las instancias G4dn, G5 o G5g, deshabilite GSP con los siguientes comandos. Para obtener más información sobre por qué esto resulta necesario, consulte la documentación de NVIDIA.

```
[ec2-user ~]$ sudo touch /etc/modprobe.d/nvidia.conf
```

```
[ec2-user ~]$ echo "options nvidia NVreg_EnableGpuFirmware=0" | sudo tee --append /
etc/modprobe.d/nvidia.conf
```

13. Reinicie la instancia.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

14. (Opcional) Para utilizar la pantalla individual con resolución de hasta 4K, configure el protocolo de pantalla de alto rendimiento Amazon DCV.

Ubuntu y Debian

Para instalar el controlador de videojuegos NVIDIA en su instancia

1. Conexión con la instancia de Linux. Instale gcc y make, si aún no están instalados.

```
$ sudo apt-get install -y gcc make build-essential
```

2. Actualice la caché del paquete y obtenga las actualizaciones del paquete para la instancia.

```
$ sudo apt-get update -y
```

3. Actualice el paquete `linux-aws` para recibir la última versión.

```
$ sudo apt-get upgrade -y linux-aws
```

4. Reinicie la instancia para cargar la última versión de kernel.

```
$ sudo reboot
```

5. Vuelva a conectarse a su instancia una vez que se haya reiniciado.
6. Instale el paquete de encabezados del kernel para la versión del kernel que está ejecutando actualmente.

```
$ sudo apt install -y unzip dkms linux-headers-$(uname -r)
```

7. Deshabilite el controlador de código abierto `nouveau` para tarjetas gráficas NVIDIA.

   a. Añada `nouveau` al archivo de lista de no admitidos de `/etc/modprobe.d/blacklist.conf`. Copie el siguiente bloque de código y péguelo en un terminal.

```
$ cat << EOF | sudo tee --append /etc/modprobe.d/blacklist.conf
blacklist vga16fb
blacklist nouveau
blacklist rivafb
blacklist nvidiafb
blacklist rivatv
EOF
```

   b. Edite el archivo `/etc/default/grub` y añada la línea siguiente:

```
GRUB_CMDLINE_LINUX="rdblacklist=nouveau"
```

   c. Reconstruya la configuración de Grub.

```
$ sudo update-grub
```

8. Descargue la utilidad de instalación del controlador de juegos mediante el siguiente comando:

```
$ aws s3 cp --recursive s3://nvidia-gaming/linux/latest/ .
```

En este bucket se almacenan varias versiones del controlador GRID de NVIDIA. Puede ver todas las versiones disponibles mediante el comando siguiente:

```
$ aws s3 ls --recursive s3://nvidia-gaming/linux/
```

9. Extraiga la utilidad de instalación del controlador de juegos del archivo `.zip` descargado.

```
$ unzip *Gaming-Linux-Guest-Drivers.zip -d nvidia-drivers
```

10. Agregue permisos para ejecutar la utilidad de instalación del controlador mediante el comando siguiente:

```
$ chmod +x nvidia-drivers/NVIDIA-Linux-x86_64*-grid.run
```

11. Ejecute el instalador mediante el siguiente comando:

```
$ sudo nvidia-drivers/NVIDIA-Linux-x86_64*.run
```

Cuando se le pregunte, acepte el contrato de licencia y especifique las opciones de instalación según sea necesario (puede aceptar las opciones predeterminadas).

12. Utilice el siguiente comando para crear el archivo de configuración requerido.

```
$ cat << EOF | sudo tee -a /etc/nvidia/gridd.conf
vGamingMarketplace=2
EOF
```

13. Utilice el siguiente comando para descargar el archivo de certificación y cambiar su nombre.

- Para la versión 590.48 o posterior:

```
$ sudo curl -o /etc/nvidia/GridSwCert.txt "https://nvidia-
gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-Archive/GridSwCert_2026_03_02.cert"
```

- Para la versión 575.64 a 580.105.08:

```
$ sudo curl -o /etc/nvidia/GridSwCert.txt "https://nvidia-
gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-Archive/GridSwCertLinux_2025_07_01.cert"
```

- Para la versión 460.39 a 575.57:

```
$ sudo curl -o /etc/nvidia/GridSwCert.txt "https://nvidia-
gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-Archive/GridSwCertLinux_2024_02_22.cert"
```

- Para la versión 440.68 a 445.48:

```
$ sudo curl -o /etc/nvidia/GridSwCert.txt "https://nvidia-
gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-Archive/GridSwCert-Linux_2020_04.cert"
```

- Para versiones anteriores:

```
$ sudo curl -o /etc/nvidia/GridSwCert.txt "https://nvidia-
gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-Archive/GridSwCert-Linux_2019_09.cert"
```

14. Si está utilizando la versión 510.x o superior del controlador NVIDIA en las instancias G4dn, G5 o G5g, deshabilite GSP con los siguientes comandos. Para obtener más información sobre por qué esto resulta necesario, consulte la documentación de NVIDIA.

```
$ sudo touch /etc/modprobe.d/nvidia.conf
```

```
$ echo "options nvidia NVreg_EnableGpuFirmware=0" | sudo tee --append /etc/
modprobe.d/nvidia.conf
```

15. Reinicie la instancia.

```
$ sudo reboot
```

16. (Opcional) Para utilizar la pantalla individual con resolución de hasta 4K, configure el protocolo de pantalla de alto rendimiento Amazon DCV. Si no necesita esta funcionalidad, no complete este paso.

Sistemas operativos Windows

Antes de instalar un controlador NVIDIA para juegos en la instancia, debe asegurarse de que se cumplen los siguientes requisitos previos, además de las consideraciones mencionadas para todos los controladores de juegos.

- Si inicia la instancia de Windows con una AMI de Windows personalizada, la AMI debe ser una imagen estandarizada creada con Windows Sysprep para asegurarse de que el controlador de

juego funciona. Para obtener más información, consulte Creación de una AMI de Amazon EC2 con Windows Sysprep.

- Configure las credenciales predeterminadas para AWS Tools for Windows PowerShell en su instancia de Windows. Para obtener más información acerca de Cómo empezar a trabajar con AWS Tools for Windows PowerShell consulte la Guía del usuario de Herramientas de AWS para PowerShell.

Para instalar el controlador de juegos NVIDIA en su instancia de Windows

1. Conéctese a su instancia de Windows y abra una ventana de PowerShell.
2. Descargue e instale el controlador de juegos mediante los siguientes comandos de PowerShell.

```
$Bucket = "nvidia-gaming"
$KeyPrefix = "windows/latest"
$LocalPath = "$home\Desktop\NVIDIA"
$Objects = Get-S3Object -BucketName $Bucket -KeyPrefix $KeyPrefix -Region us-east-1
foreach ($Object in $Objects) {
$LocalFileName = $Object.Key
if ($LocalFileName -ne '' -and $Object.Size -ne 0) {
$LocalFilePath = Join-Path $LocalPath $LocalFileName
Copy-S3Object -BucketName $Bucket -Key $Object.Key -LocalFile $LocalFilePath -
Region us-east-1
}
}
```

   En este bucket de S3 se almacenan varias versiones del controlador GRID de NVIDIA. Puede descargar todas las versiones disponibles en el bucket si cambia el valor de la variable `$KeyPrefix` de “windows/latest” a “windows”.
3. Desplácese hasta el escritorio y abra el archivo de instalación para iniciarlo (elija la versión de controlador que se corresponda con la versión del sistema operativo de la instancia). Siga las instrucciones para instalar el controlador y reiniciar la instancia como sea necesario. Para verificar que la GPU funciona correctamente, compruebe el administrador de dispositivos.
4. Utilice uno de los siguientes métodos para registrar el controlador.

   Version 527.27 or above

   Cree la siguiente clave del registro con la versión de 64 bits de PowerShell o la ventana de símbolo del sistema.

key: `HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nvlddmkm\Global`

nombre: VGamingMarketplace

tipo: DWord

valor: 2

PowerShell

Ejecute el siguiente comando de PowerShell para crear este valor del registro. Herramientas de AWS para PowerShell en las AMI de Windows de AWS es una versión de 32 bits y este comando devuelve un error. En su lugar, utilice la versión de 64 bits de PowerShell incluida con el sistema operativo.

```
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nvlddmkm\Global"
 -Name "vGamingMarketplace" -PropertyType "DWord" -Value "2"
```

Símbolo del sistema

Ejecute el siguiente comando de registro para crear este valor de registro. Puede ejecutarlo mediante la ventana Símbolo del sistema o una versión de 64 bits de PowerShell.

```
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nvlddmkm\Global" /v
 vGamingMarketplace /t REG_DWORD /d 2
```

Earlier versions

Cree la siguiente clave del registro con la versión de 64 bits de PowerShell o la ventana de símbolo del sistema.

key: `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global`

nombre: VGamingMarketplace

tipo: DWord

valor: 2

PowerShell

Ejecute el siguiente comando de PowerShell para crear este valor del registro. Herramientas de AWS para PowerShell en las AMI de Windows de AWS es una versión de 32 bits y este comando devuelve un error. En su lugar, utilice la versión de 64 bits de PowerShell incluida con el sistema operativo.

```
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global" -Name
 "vGamingMarketplace" -PropertyType "DWord" -Value "2"
```

Símbolo del sistema

Ejecute el siguiente comando del registro para crear esta clave de registro con la ventana del símbolo del sistema. También puede utilizar este comando en la versión de 64 bits de PowerShell.

```
reg add "HKLM\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global" /v vGamingMarketplace /t
 REG_DWORD /d 2
```

5. Ejecute el siguiente comando en PowerShell. Esto descarga el archivo de certificación, cambia el nombre del archivo a `GridSwCert.txt` y mueve el archivo a la carpeta de documentos públicos de su unidad del sistema. Normalmente, la ruta de la carpeta es `C:\Users\Public\Documents`.

   - Para la versión 591.59 o posterior:

     ```
     Invoke-WebRequest -Uri "https://nvidia-gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-
     Archive/GridSwCert_2026_03_02.cert" -OutFile "$Env:PUBLIC\Documents
     \GridSwCert.txt"
     ```

   - Para la versión 576.80 a 581.80:

     ```
     Invoke-WebRequest -Uri "https://nvidia-gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-
     Archive/GridSwCertWindows_2025_07_01.cert" -OutFile "$Env:PUBLIC\Documents
     \GridSwCert.txt"
     ```

   - Para la versión 460.39 a 576.72:

```
Invoke-WebRequest -Uri "https://nvidia-gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-
Archive/GridSwCertWindows_2024_02_22.cert" -OutFile "$Env:PUBLIC\Documents
\GridSwCert.txt"
```

- Para la versión 445.87:

```
Invoke-WebRequest -Uri "https://nvidia-gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-
Archive/GridSwCert-Windows_2020_04.cert" -OutFile "$Env:PUBLIC\Documents
\GridSwCert.txt"
```

- Para versiones anteriores:

```
Invoke-WebRequest -Uri "https://nvidia-gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-
Archive/GridSwCert-Windows_2019_09.cert" -OutFile "$Env:PUBLIC\Documents
\GridSwCert.txt"
```

Si recibe un error al descargar el archivo y está usando Windows Server 2016 o una versión anterior, es posible que sea necesario habilitar TLS 1.2 para su terminal PowerShell. Puede habilitar TLS 1.2 para la sesión actual de PowerShell con el siguiente comando y luego volver a intentarlo:

```
[Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [Net.SecurityProtocolType]::Tls12
```

6. Reinicie su instancia.
7. Ubique el archivo `nvidia-smi.exe` en la instancia.

```
Get-ChildItem -Path C:\ -Recurse -Filter "nvidia-smi.exe"
```

Verifique la licencia de NVIDIA Gaming mediante el siguiente comando. Reemplace *`ruta`* con el nombre del archivo que aparece en el resultado del comando anterior.

```
C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\path\nvidia-smi.exe -q
```

El resultado debería ser similar al siguiente.

```
vGPU Software Licensed Product
Product Name              : NVIDIA Cloud Gaming
License Status            : Licensed (Expiry: N/A)
```

8. (Opcional) Para utilizar la pantalla individual de resolución de hasta 4K, configure el protocolo de pantalla de alto rendimiento Amazon DCV. Si no necesita esta funcionalidad, no complete este paso.

Instalar el controlador ENA en instancias de Windows de EC2

Si su instancia no está basada en una de las imágenes de máquina de Amazon (AMI) de Windows más recientes que ofrece Amazon, utilice el siguiente procedimiento para instalar el controlador ENA actual en su instancia. Debería realizar esta actualización cuando sea adecuado reiniciar la instancia. Si el script de instalación no reinicia automáticamente la instancia, le recomendamos que la reinicie como paso final.

Si utiliza un volumen de almacén de instancias para almacenar datos mientras la instancia está en ejecución, esos datos se borran al detener la instancia. Antes de detener su instancia, compruebe que ha copiado los datos que necesita de los volúmenes de almacén de instancias al almacenamiento persistente, como Amazon EBS o Amazon S3.

Requisitos previos

Para instalar o actualizar el controlador ENA, la instancia de Windows debe cumplir los siguientes requisitos previos:

- PowerShell versión 3.0 o posterior está instalado.
- Los comandos que aparecen en esta sección se deben ejecutar en la versión de 64 bits de PowerShell. No utilice la versión x86 de PowerShell. Esa es la versión de 32 bits del intérprete de comandos y no es compatible con estos comandos.

Paso 1: realice copias de seguridad de los datos

Le recomendamos crear una AMI de copia de seguridad, en caso de que no pueda revertir los cambios a través del Administrador de dispositivos. Para crear una AMI de respaldo con la Consola de administración de AWS, siga estos pasos:

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione la instancia que requiere la actualización del controlador, seleccione Detener instancia en el menú Estado de la instancia.

4. Una vez que la instancia se haya detenido, vuelva a seleccionarla. Para crear la copia de seguridad, seleccione Imagen y plantillas en el menú Acciones y, a continuación, elija Crear imagen.
5. Para reiniciar la instancia, seleccione Iniciar instancia en el menú Estado de la instancia.

Paso 2: instale o actualice el controlador ENA

Puede instalar o actualizar el controlador ENA con Distributor AWS Systems Manager o con los cmdlets de PowerShell. Para obtener más instrucciones, seleccione la pestaña correspondiente al método que desea utilizar.

Systems Manager Distributor

Puede utilizar la función Systems Manager Distributor para implementar paquetes en los nodos administrados de Systems Manager. Con Systems Manager Distributor, puede instalar el paquete ENA de controladores ENA una vez, o con actualizaciones programadas. Para obtener más información sobre cómo instalar el paquete de controladores ENA (`AwsEnaNetworkDriver`) con Systems Manager Distributor, consulte Instalación o actualización de paquetes en la Guía del usuario de AWS Systems Manager.

PowerShell

En esta sección, se explica cómo descargar e instalar los paquetes de controladores ENA en la instancia con los cmdlets de PowerShell.

Opción 1: Descargar y extraer la versión más reciente

1. Conéctese a la instancia e inicie sesión como administrador local.
2. Utilice el cmdlet de invoke-webrequest para descargar el paquete de controladores más reciente:

```
PS C:\> invoke-webrequest https://ec2-windows-drivers-
downloads.s3.amazonaws.com/ENA/Latest/AwsEnaNetworkDriver.zip -
outfile $env:USERPROFILE\AwsEnaNetworkDriver.zip
```

> **Note**
>
> Si recibe un error al descargar el archivo y está usando Windows Server 2016 o una versión anterior, es posible que sea necesario habilitar TLS 1.2 para su terminal

PowerShell. Puede habilitar TLS 1.2 para la sesión actual de PowerShell con el siguiente comando y luego volver a intentarlo:

```
[Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol =
 [Net.SecurityProtocolType]::Tls12
```

Como alternativa, puede descargar el paquete de controladores más reciente desde una ventana del navegador de su instancia.

3. Use el cmdlet de expand-archive para extraer el archivo zip que descargó en su instancia:

```
PS C:\> expand-archive $env:userprofile\AwsEnaNetworkDriver.zip -
DestinationPath $env:userprofile\AwsEnaNetworkDriver
```

Opción 2: Descargar y extraer una versión específica

1. Conéctese a la instancia e inicie sesión como administrador local.
2. Descargue el paquete de controladores ENA para la versión específica que desee desde el enlace de versión de la tabla Historial de versiones del controlador de Windows de ENA.
3. Extraiga el archivo zip a la instancia.

Instale el controlador ENA con PowerShell

Los pasos de instalación son los mismos tanto si descargó el controlador más reciente como una versión específica. Para instalar el controlador ENA, siga estos pasos.

1. Para instalar el controlador, ejecute el script de PowerShell `install.ps1` desde el directorio `AwsEnaNetworkDriver` en su instancia. Si aparece un error, asegúrese de que está utilizando PowerShell 3.0 o posterior.
2. Si el instalador no reinicia automáticamente la instancia, ejecute el cmdlet de PowerShell Restart-Computer.

```
PS C:\> Restart-Computer
```

Paso 3 (opcional): verifique la versión del controlador ENA después de la instalación

Para asegurarse de que el paquete de controladores ENA se ha instalado correctamente en la instancia, puede comprobar la nueva versión de la siguiente manera:

1. Conéctese a la instancia e inicie sesión como administrador local.
2. Para abrir el administrador de dispositivos de Windows, ingrese `devmgmt.msc` en el cuadro Ejecutar.
3. Seleccione Aceptar. Se abre la ventana del administrador de dispositivos.
4. Seleccione la flecha a la izquierda de Adaptadores de red para ampliar la lista.
5. Elija el nombre o abra el menú de contexto de Amazon Elastic Network Adapter y luego seleccione Propiedades. Se abre el cuadro de diálogo Propiedades del adaptador de red elástico de Amazon.

   > **Note**
   >
   > Todos los adaptadores ENA utilizan el mismo controlador. Si tiene varios adaptadores ENA, puede seleccionar cualquiera de ellos para actualizar el controlador de todos los adaptadores ENA.

6. Para comprobar la versión actual que está instalada, abra la pestaña Controlador y compruebe la Versión del controlador. Si la versión actual no coincide con la versión de destino, consulte Solución de problemas del controlador Elastic Network Adapter para Windows.

Revertir la instalación de un controlador ENA

Si hay algún problema con la instalación, puede que tenga que revertir el controlador. Siga estos pasos para volver a la versión anterior del controlador ENA que estaba instalado en la instancia.

1. Conéctese a la instancia e inicie sesión como administrador local.
2. Para abrir el administrador de dispositivos de Windows, ingrese `devmgmt.msc` en el cuadro Ejecutar.
3. Seleccione OK. Se abre la ventana del administrador de dispositivos.
4. Seleccione la flecha a la izquierda de Adaptadores de red para ampliar la lista.

5. Elija el nombre o abra el menú de contexto de Amazon Elastic Network Adapter y luego seleccione Propiedades. Se abre el cuadro de diálogo Propiedades del adaptador de red elástico de Amazon.

> **Note**
>
> Todos los adaptadores ENA utilizan el mismo controlador. Si tiene varios adaptadores ENA, puede seleccionar cualquiera de ellos para actualizar el controlador de todos los adaptadores ENA.

6. Para revertir el controlador, abra la pestaña Controlador y seleccione Revertir controlador. Esto abre la ventana Reversión del paquete de controladores.

> **Note**
>
> Si la pestaña Controlador no muestra la acción Revertir el controlador o si la acción no está disponible, significa que el Almacén de controladores de la instancia no contiene el paquete de controladores instalado anteriormente. Para solucionar este problema, consulte Escenarios de solución de problemas y amplíe la sección Versión inesperada del controlador ENA instalado. Para obtener más información sobre el proceso de selección de paquetes de controladores de dispositivos, consulte Cómo selecciona Windows un paquete de controladores para un dispositivo en el sitio web de documentación de Microsoft.

Seguimiento del lanzamiento de la versión del controlador de Windows de ENA

Las AMI de Windows incluyen el controlador de Windows de ENA para habilitar las redes mejoradas.

Para las versiones de Windows Server 2016 y posteriores, recomendamos que utilice la versión más reciente del controlador. Para versiones anteriores de Windows Server, consulte la siguiente tabla para determinar la versión del controlador ENA que debe utilizar.

Versión de Windows Server	Versión del controlador ENA
Windows Server 2012 R2	2.6.0 y versiones anteriores
Windows Server 2012	2.6.0 y versiones anteriores

Versión de Windows Server	Versión del controlador ENA
Windows Server 2008 R2	2.2.3 y versiones posteriores

Historial de versiones del controlador de Windows de ENA

En la tabla siguiente se resumen los cambios de cada versión.

Versión de controlador	Detalles	Fecha de la versión
2.11.0	Nuevas características • Se agregó soporte para la asignación dinámica de colas, con la posibilidad de escalar hasta 64 colas de E/S, sujeto a los límites del tipo de instancia. Correcciones de errores • Se corrigió la falta de tratamiento de las condiciones de error al recuperar el ancho de la dirección DMA física del dispositivo.	1 de agosto de 2025
2.10.0	Correcciones de errores • Se ha corregido un error en la gestión de los errores de asignación de memoria durante la inicialización de la cola para evitar reinicios inesperados. • Se ha corregido un posible error de configuración de las descargas de red en las que se ignoraban las capacidades del dispositivo.	24 de junio de 2025

Versión de controlador	Detalles	Fecha de la versión
2.9.0	Nuevas características • Se agregó compatibilidad con las solicitudes de restablecimiento asíncrono iniciadas por el dispositivo. • Se agregó compatibilidad para gestionar el valor máximo de profundidad de LLQ proporcionado por el dispositivo. • Se agregó un identificador de evento `58001` en el Visor de eventos de Windows para mejorar la visibilidad de las transiciones inesperadas del estado de alimentac ión causadas por una mala configuración del dispositi vo. Correcciones de errores • Se ha corregido un error en la gestión de los errores de asignación de memoria durante la inicialización del dispositivo para evitar reinicios inesperados. • Se ha corregido un problema en la rutina de interrupc ión del servicio que podía dejar en cola un DPC durante la parada del dispositivo y evitar reinicios inesperados.	12 de diciembre de 2024

Versión de controlador	Detalles	Fecha de la versión
2.8.0	Correcciones de errores • Se corrigió una condición de carrera en el flujo completo del procesamiento de la lista de búferes de red de salida (NBL), que podía provocar daños en la memoria al intentar iniciar una NBL que ya estaba publicada. • Se corrigió la detección incorrecta del protocolo L3 al deshabilitar todas las descargas de LSO y sumas de comprobación, que podía provocar un comportamiento inesperado.	30 de septiembre de 2024

Versión de controlador	Detalles	Fecha de la versión
2.7.0	Nuevas características • Se eliminó la compatibilidad con Windows Server 2012 (Windows 8) y Windows Server 2012 R2 (Windows 8.1). La compatibilidad de con estas versiones de sistemas operativos finalizó AWS. La instalación del controlador fallará en Windows Server 2012 y versiones anteriores. • Se agregó compatibilidad con la transferencia del cálculo de la suma de verificación de IPv6 Tx al dispositivo. • Se agregó una amplia compatibilidad con colas de baja latencia (LLQ). Esto se activa de forma dinámica según las recomendaciones del dispositivo. Puede anular esta configuración con la nueva clave de registro “WideLLQ” . • Se agregó un informe sobre las pérdidas de paquetes provocadas por un exceso de Rx, lo que indica que no hay suficiente espacio en el anillo Rx para los paquetes entrantes. • Se agregó compatibilidad para las notificaciones de configuración subóptimas desde el dispositivo. Consulte el ID del evento `59000` desde el lector de eventos de Windows. Correcciones de errores •	1 de mayo de 2024

Versión de controlador	Detalles	Fecha de la versión
	Evite el reinicio de dispositivos innecesario causado por los paquetes Tx con encabezados que excedan el tamaño de encabezado máximo de las colas de baja latencia (LLQ).	

Versión de controlador	Detalles	Fecha de la versión

2.6.0	Nuevas características
	• Agrega las siguientes métricas de rendimiento de red para los tipos de instancias compatibles con ENA Express.
	  • `ena_srd_mode`
	  • `ena_srd_tx_pkts`
	  • `ena_srd_eligible_tx_pkts`
	  • `ena_srd_rx_pkts`
	  • `ena_srd_resource_utilization`
	• Agrega la métrica de rendimiento de red `conntrack_allowance_available` para los tipos de instancias basados en Nitro.
	• Agrega un nuevo motivo para restablecer el adaptador debido a la detección de daños en los datos de RX.
	• Actualiza la infraestructura de registro de controladores.
	
	Correcciones de errores
	• Impide el restablecimiento del adaptador en caso de que la falta de CPU provoque un error en la actualización de las métricas de rendimiento de red.
	•
		20 de junio de 2023

Versión de controlador	Detalles	Fecha de la versión
	Impide la detección falsa de una interrupción del ritmo cardíaco del dispositivo. • Corrige el script de instalación del controlador para permitir la operación de adopción de una versión anterior. • Corrige la estadística de recuento de errores de recepción.	
2.5.0	Anuncios La versión 2.5.0 del controlador ENA Windows se revirtió debido a un fallo de inicialización en el controlador de dominio de Windows. Windows Client y Windows Server no están afectados.	17 de febrero de 2023

Versión de controlador	Detalles	Fecha de la versión
2.4.0	Nuevas características • Agrega compatibilidad con Windows Server 2022 • Elimina compatibilidad con Windows Server 2008 R2. • Establece la cola de baja latencia (LLQ) para que siempre esté activada con el fin de mejorar el rendimiento de las instancias de Amazon EC2 de sexta generación. Correcciones de errores • Corrige un error al publicar métricas de rendimiento de red en el sistema de contadores de rendimiento para Windows (PCW). • Corrige una pérdida de memoria durante la operación de lectura de claves del registro. • Evita la creación de un bucle de restablecimiento infinito en caso de que se produzca un error irrecuper able durante el proceso de restablecimiento del adaptador.	28 de abril de 2022

Versión de controlador	Detalles	Fecha de la versión
2.2.4	Anuncios La versión 2.2.4 del controlador ENA Windows se revirtió debido a la posible disminución del rendimiento en las instancias de EC2 de sexta generación. Recomendamos que cambie a una versión anterior del controlador siguiendo alguno de los siguientes métodos: • Instale la versión anterior 1. Descargue el paquete de la versión anterior desde el enlace que aparece en esta tabla (versión 2.2.3). 2. Ejecute el script de instalación de PowerShell install.ps1. Para obtener más información sobre los pasos previos y posteriores a la instalación, consulte Habilitar redes mejoradas en Windows. • Utilice Amazon EC2 Systems Manager para una actualización masiva • Realice una actualización masiva a través del documento `AWS-ConfigureAWSPackage` de SSM, con los siguientes parámetros: • Nombre: AwsEnaNetworkDriver • Versión: 2.2.3	26 de octubre de 2021

Versión de controlador	Detalles	Fecha de la versión
2.2.3	Nuevas características • Añade soporte para nuevas tarjetas Nitro con redes de instancias de hasta 400 Gbps. Correcciones de errores • Corrige la condición de carrera entre el cambio de tiempo del sistema y la consulta de tiempo del sistema por parte del controlador de ENA, lo que provoca la detección falsa positiva de la falta de respuesta del hardware. Anuncios La versión 2.2.3 del controlador Windows ENA es la versión final compatible con Windows Server 2008 R2. Los tipos de instancias disponibles actualmente que utilizan ENA seguirán siendo compatibles con Windows Server 2008 R2 y los controladores están disponibles mediante descarga. Ningún tipo de instancias futuras será compatible con Windows Server 2008 R2 y no podrá iniciar, importar ni migrar imágenes de Windows Server 2008 R2 a futuros tipos de instancias.	25 de marzo de 2021

Versión de controlador	Detalles	Fecha de la versión
2.2.2	Nuevas características • Agregue soporte para consultar métricas de rendimiento del adaptador de red con CloudWatch y los contadores de rendimiento para consumidores de Windows. Correcciones de errores • Soluciona problemas de rendimiento en instancias bare metal.	21 de diciembre de 2020
2.2.1	Nuevas características • Agrega un método para permitir que el host consulte el adaptador de red elástico para obtener métricas de rendimiento de red.	1 de octubre de 2020

Versión de controlador	Detalles	Fecha de la versión
2.2.0	Nuevas características • Da soporte a los tipos de hardware de próxima generación. • Mejora el tiempo de inicio de las instancias después de reanudar la parada de hibernación y elimina los mensajes de error de ENA que sean falsos positivos. Optimizaciones de rendimiento • Optimiza el procesamiento del tráfico entrante. • Mejora la administración de memoria compartida en entornos de recursos bajos. Correcciones de errores • Evita el bloqueo del sistema tras la eliminación del dispositivo ENA en un escenario raro en el que el controlador no se puede restablecer.	12 de agosto de 2020
2.1.5	Correcciones de errores • Corrige errores ocasionales de inicialización del adaptador de red en instancias bare metal.	23 de junio de 2020

Versión de controlador	Detalles	Fecha de la versión
2.1.4	Correcciones de errores • Evita problemas de conectividad causados por metadatos de paquetes LSO corruptos que llegan de la pila de la red. • Impedir el bloqueo del sistema causado por una condición extraña que deriva en un acceso a una memoria de paquete ya liberada.	25 de noviembre de 2019
2.1.2	Nuevas características • Se agregó soporte para el informe de identificación del proveedor para permitir que el sistema operativo genere UUIDs basados en MAC. Correcciones de errores • Se ha mejorado el rendimiento de configuración de red DHCP durante la inicialización. • Calcule correctamente la suma de comprobación de L4 en el tráfico IPv6 entrante cuando la unidad de transmisión máxima (MTU) supere 4K. • Mejoras generales en la estabilidad del controlador y correcciones de errores menores.	4 de noviembre de 2019

Versión de controlador	Detalles	Fecha de la versión
2.1.1	Correcciones de errores • Evita caídas de paquetes TCP LSO muy fragmentados lleguen desde el sistema operativo. • Administre correctamente el protocolo Encapsulating Security Payload (ESP) dentro de IPSec en redes IPv6.	16 de septiembre de 2019

Versión de controlador	Detalles	Fecha de la versión

2.1.0	El controlador de ENA Windows v2.1 introduce nuevas capacidades de dispositivos ENA, proporciona un aumento del rendimiento, añade nuevas características e incluye varias mejoras de estabilidad.
	
	Nuevas características
	
	• Utilice la clave de registro estandarizada de Windows para configuración de tramas gigantes.
	• Permita la configuración del ID de VLAN a través de la GUI de propiedades del controlador de ENA.
	• Flujos de recuperación mejorados
	  • Mecanismo de identificación de fallos mejorado.
	  • Soporte añadido para parámetros de recuperación ajustable.
	• Soporte de hasta 32 colas de E/S para instancias de EC2 más nuevas que tienen más de 8 vCPU.
	• ~90 % de reducción de tamaño de memoria de controladores.
	
	Optimizaciones de rendimiento
	
	• Latencia de ruta de transmisión reducida.
	• Soporte de descarga de suma de comprobación de recepción.
	•
		1 de julio de 2019

Versión de controlador	Detalles	Fecha de la versión
	Optimización de rendimiento de sistema con carga elevada (uso optimizado de mecanismos de bloqueo). • Mejoras adicionales para reducir la utilización de CPU y mejorar la respuesta del sistema con carga. Correcciones de errores • Corrección de fallo debido a un análisis no válido de encabezados Tx no contiguos. • Corrige los fallos del controlador v1.5 durante la desconexión de la interfaz de red elástica en instancias bare metal. • Corrección del error de cálculo de suma de comprobación de pseudoencabezado de LSO en IPv6. • Corrección de posible fuga de recursos de memoria tras un fallo de inicialización. • Deshabilitación de descarga de suma de comprobación de TCP/UDP para fragmentos de IPv4. • Corrección de configuración de VLAN. La VLAN se desactivaba incorrectamente cuando solo se debería haber deshabilitado la prioridad de VLAN. • Habilitación del análisis correcto de mensajes personalizados del controlador por el visor de eventos. • Corrección de fallo para inicializar el controlador debido a una control de marca temporal incorrecto.	

Versión de controlador	Detalles	Fecha de la versión
	• Corrección de la condición de carrera entre el procesamiento de datos y la deshabilitación del dispositivo ENA.	
1.5.0	Actualizaciones • Mejoras de la estabilidad y correcciones de rendimien to. • Ahora los búferes de recepción se pueden configura r con un valor de hasta 8192 en las Propiedades avanzadas del NIC de ENA. • El valor predeterminado es de 1k.	4 de octubre de 2018
1.2.3	Incluye correcciones de fiabilidad y unifica el soporte para Windows Server 2008 R2 hasta Windows Server 2016.	13 de febrero de 2018
1.0.8	La versión inicial. Se incluye en las AMI para Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 RTM, Windows Server 2012 R2 y Windows Server 2016.	de julio de 2016

Suscripción a las notificaciones de lanzamiento del controlador de ENA para Windows mediante Amazon SNS

Amazon SNS puede notificarle cuando se publiquen nuevas versiones de los controladores de Windows para EC2. Para suscribirse a estas notificaciones, utilice el siguiente procedimiento.

Suscribirse a las notificaciones de EC2

1. Abra la consola de Amazon SNS en https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home.

2. En la barra de navegación, cambie la región a EE. UU. Este (Norte de Virginia), si es necesario. Debe seleccionar esta región porque las notificaciones de SNS a las que se va a suscribir están en esa región.
3. En el panel de navegación, seleccione Subscriptions.
4. Seleccione Create subscription.
5. En el cuadro de diálogo Crear suscripción, haga lo siguiente:
   a. En ARN de tema, copie el siguiente nombre de recurso de Amazon (ARN):

      arn:aws:sns:us-east-1:801119661308:ec2-windows-drivers
   b. En Protocolo, elija `Email`.
   c. En Punto de conexión, ingrese una dirección de correo electrónico a la que desee que se envíen las notificaciones.
   d. Seleccione Crear subscripción.
6. Debe recibir un correo electrónico de confirmación. Abra el mensaje y siga las instrucciones para completar la suscripción.

Cuando se publican nuevos controladores de Windows para EC2, enviamos notificaciones a los suscriptores. Si ya no desea recibir estas notificaciones, utilice el siguiente procedimiento para cancelar la suscripción.

Anular la suscripción a las notificaciones del controlador de Windows para Amazon EC2

1. Abra la consola de Amazon SNS en https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home.
2. En el panel de navegación, seleccione Subscriptions.
3. Seleccione la casilla de la suscripción y, a continuación, elija Actions (Acciones), Delete subscriptions (Eliminar suscripciones). Cuando se le pida confirmación, seleccione Delete (Eliminar).

Controladores paravirtuales para instancias de Windows

Las AMI de Windows incluyen un conjunto de controladores para permitir el acceso a hardware virtualizado. Estos controladores los utiliza Amazon EC2 para asignar el almacén de instancias y los volúmenes de Amazon EBS a los dispositivos. En la tabla siguiente se muestran las diferencias principales que existen entre los diferentes controladores.

	Red Hat PV	Citrix PV	AWS PV
Tipo de instancia	No compatible con todos los tipos de instancias. Si especific a un tipo de instancia no compatible, la instancia estará dañada.	Compatible con los tipos de instancia Xen.	Compatible con los tipos de instancia Xen.
Volúmenes adjuntos	Admite hasta 16 volúmenes adjuntos.	Admite más de 16 volúmenes adjuntos.	Admite más de 16 volúmenes adjuntos.
Red	El controlador tiene problemas conocidos de conexión de red que se restablece con cargas elevadas, por ejemplo, con la transferencia rápida de archivos FTP.		El controlad or configura automátic amente tramas gigantes en el adaptador de red cuando está en un tipo de instancia compatibl e. Cuando la instancia está en un grupo con ubicación en clúster, ofrece mejor rendimiento de red entre las instancia s que están en el

	Red Hat PV	Citrix PV	AWS PV
			grupo. Para obtener más informaci ón, consulte Grupos de ubicación para instancias de Amazon EC2.

En la tabla siguiente se muestran los controladores PV que hay que ejecutar con cada versión de Windows Server en Amazon EC2.

Windows Server versión	Controlador PV versión
Windows Server 2025	No admitido
Windows Server 2022	AWSVersión más reciente de PV
Windows Server 2019	AWSVersión más reciente de PV
Windows Server 2016	AWSVersión más reciente de PV
Windows Server 2012 R2	AWSPV versión 8.4.3
Windows Server 2012	AWSPV versión 8.4.3
Windows Server 2008 R2	AWSPV de , versión 8.3.5
Windows Server 2008	Citrix PV 5.9
Windows Server 2003	Citrix PV 5.9

Contenido

- AWSControladores PV

- Controladores Citrix PV
- Controladores PV de RedHat
- Suscribirse a las notificaciones de
- Actualizar controladores PV en instancias de Windows de EC2
- Cómo solucionar problemas de controladores PV en instancias de Windows

AWSControladores PV

Los controladores AWS PV se almacenan en el directorio `%ProgramFiles%\Amazon\Xentools`. Este directorio también contiene símbolos públicos y una herramienta de línea de comandos, `xenstore_client.exe`, que permite el acceso a las entradas de XenStore. Por ejemplo, el siguiente comando de ejemplo PowerShell devuelve la hora actual del Hypervisor:

```
PS C:\> [DateTime]::FromFileTimeUTC((gwmi -n root\wmi -cl
 AWSXenStoreBase).XenTime).ToString("hh:mm:ss")
11:17:00
```

Los componentes del controlador AWS PV se enumeran en el Registro de Windows en `HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services`. Estos componentes de controladores son los siguientes: xenbus, xeniface, xennet, xenvbd, y xenvif.

AWSLos controladores PV también tienen un servicio de Windows denominado LiteAgent, que se ejecuta en modo de usuario. Se encarga de tareas como el cierre y el reinicio de los eventos de las API de AWS en instancias de la generación Xen. Puede obtener acceso a los servicios y administrarlos ejecutando `Services.msc` en la línea de comandos. Cuando se ejecutan instancias de la generación Nitro, los controladores AWS PV no se utilizan y el servicio LiteAgent dejará él mismo de iniciarse con la versión del controlador 8.2.4. La actualización al controlador AWS PV más reciente actualiza también el servicio LiteAgent y mejora la fiabilidad de todas las generaciones de instancias.

Instalación de los controladores AWS PV más recientes

Las AMI de Windows para Amazon incluyen un conjunto de controladores que permiten el acceso a hardware virtualizado. Estos controladores los utiliza Amazon EC2 para asignar el almacén de instancias y los volúmenes de Amazon EBS a los dispositivos. Se recomienda instalar los últimos controladores para mejorar la estabilidad y el rendimiento de las instancias de Windows en EC2.

Opciones de instalación

- Utilice AWS Systems Manager para actualizar automáticamente los controladores PV. Para obtener más información, consulte Explicación: actualización automática de los controladores PV en las instancias de EC2 de Windows en la Guía del usuario de AWS Systems Manager.
- Descargar el paquete de controladores y ejecute el programa de instalación manualmente. Para obtener más información acerca de la descarga y la instalación de los controladores AWS PV, o la actualización de un controlador de dominio, consulta Actualización manual de las instancias de Windows Server (actualización de controladores de PV de AWS).

Para conocer los requisitos del sistema para instalar el paquete de controladores PV de AWS, consulte Requisitos del sistema para el paquete de controladores PV de AWS.

AWSHistorial de paquetes de controladores PV

En la siguiente tabla se muestran los cambios realizados en cada versión de los controladores AWS PV.

Versión de paquete	Detalles	Fecha de la versión
8.6.1	• Se actualizaron las dependencias del tiempo de ejecución en el paquete de instalación.	21 de julio de 2026
8.6.0	• Correcciones de estabilidad en las interacciones de XenStore.	27 de mayo de 2025
8.5.0	• Correcciones de estabilidad para solucionar casos excepcion ales de bloqueos durante la separación de dispositivos de red. • Correcciones de estabilidad para solucionar casos excepcion ales de bloqueos durante la separación de volumen de EBS. • Errores corregidos en el instalador de paquetes. • Se ha actualizado el instalador de PV para utilizar `Pnputil`.	31 de octubre de 2024
8.4.3	Se han corregido errores en el instalador del paquete para mejorar la experiencia de actualización. Esta es la última versión que puede ejecutarse en Windows Server 2012 y 2012 R2. Esta versión está disponible para su descarga, sin embargo, ya no es	24 de enero de 2023

Versión de paquete	Detalles	Fecha de la versión
	compatible porque Windows Server 2012 y 2012 R2 han llegado al fin de su soporte.	
8.4.2	Correcciones de estabilidad para solucionar la condición de carrera.	13 de abril de 2022
8.4.1	Instalador de paquetes mejorado.	7 de enero de 2022
8.4.0	• Correcciones de estabilidad para solucionar casos excepcionales de E/S de disco atascadas. • Correcciones de estabilidad para solucionar casos excepcionales de bloqueos durante la separación de volumen de EBS. • Función agregada para distribuir la carga entre varios núcleos para cargas de trabajo que aprovechan más de 20 000 IOPS y experimentan degradación debido a cuellos de botella. Para habilitar esta característica, consulte Las cargas de trabajo que aprovechan más de 20 000 IOPS de disco se degradan debido a cuellos de botella de CPU.	2 de marzo de 2021
8.3.5	Instalador de paquetes mejorado. Esta es la última versión que puede ejecutarse en Windows Server 2008 R2. Esta versión está disponible para su descarga, pero ya no cuenta con soporte. Windows Server 2008 R2 ha llegado al fin de su vida útil y ya no es compatible con Microsoft.	7 de enero de 2022
8.3.4	Se ha mejorado la fiabilidad del accesorio de dispositivos de red.	4 de agosto de 2020

Versión de paquete	Detalles	Fecha de la versión
8.3.3	• Actualice al componente orientado a XenStore-para evitar que se comprueben errores durante las rutas de control de errores. • Actualice al componente de almacenamiento para evitar que se produzcan bloqueos cuando se envíe un SRB no válido. Para actualizar este controlador en instancias de Windows Server 2008 R2, primero debe comprobar que se instalen los parches correspondientes a los siguientes avisos de seguridad de Microsoft: Microsoft Security Advisory 3033929.	4 de febrero de 2020
8.3.2	Fiabilidad mejorada de los componentes de red.	30 de julio de 2019
8.3.1	Mejoras de rendimiento y robustez en el componente de almacenamiento.	12 de junio de 2019
8.2.7	Eficiencia mejorada para ser compatible con la migración de los tipos de instancias más recientes.	20 de mayo de 2019
8.2.6	Mayor eficacia de la ruta de volcado bloqueado.	15 de enero de 2019
8.2.5	Mejoras de seguridad adicionales. El instalador de PowerShell ya está disponible en el paquete.	12 de diciembre de 2018
8.2.4	Mejoras de fiabilidad.	2 de octubre de 2018
8.2.3	Correcciones de errores y mejoras de rendimiento. Notificar ID de volumen de EBS como número de serie de disco para volúmenes de EBS. Esto habilita situaciones de clúster como S2D.	29 de mayo de 2018

Versión de paquete	Detalles	Fecha de la versión
8.2.1	Mejoras de rendimiento de red y almacenamiento además de varias correcciones de solidez. Para verificar que esta versión se ha instalado, consulte el siguiente valor del Registro de Windows: `HKLM\Software\Amazon\PVDriver\Version 8.2.1` .	8 de marzo de 2018
7.4.3	Compatibilidad añadida para Windows Server 2016. Correcciones en la estabilidad para todas las versiones del sistema operativo Windows compatibles. *AWSLa firma del controlador PV versión 7.4.3 caduca el 29 de marzo de 2019. Le recomendamos que actualice al controlador AWS PV más reciente.	18 de noviembre de 2016
7.4.2	Correcciones en la estabilidad para el tipo de instancia X1.	2 de agosto de 2016
7.4.1	• Mejora en el rendimiento del controlador de almacenamiento AWS PV. • Correcciones en la estabilidad del controlador de almacenamiento AWS PV: corrección de un error por el que las instancias llegaban a un bloqueo del sistema con código de comprobación de errores 0x0000DEAD. • Correcciones en la estabilidad del controlador de red AWS PV. • Compatibilidad añadida para Windows Server 2008R2.	12 de julio de 2016

Versión de paquete	Detalles	Fecha de la versión
7.3.2	• Registro y diagnóstico mejorados. • Corrección en la estabilidad del controlador de almacenamiento AWS PV. En algunos casos, los discos tal vez no emerjan en Windows después de adjuntarlos de nuevo a la instancia. • Compatibilidad añadida para Windows Server 2012.	24 de junio de 2015
7.3.1	Actualización de TRIM: corrección relacionada con las solicitudes de TRIM. Esta corrección estabiliza y mejora el rendimiento de las instancias cuando se administra una cantidad grande de solicitudes TRIM.	
7.3.0	Compatibilidad TRIM: ahora el controlador AWS PV envía solicitudes TRIM al hypervisor. Los discos efímeros procesarán correctamente las solicitudes TRIM si el almacenamiento subyacente admite TRIM (SSD). Observe que el almacenamiento con respaldo en EBS no admite TRIM desde marzo de 2015.	
7.2.5	• Corrección en la estabilidad de los controladores de almacenamiento AWS PV: en algunos casos, el controlador AWS PV podía quitar la referencia de memoria no válida y provocar un error del sistema. • Corrección en la estabilidad al generar un volcado de memoria: en algunos casos, el controlador AWS PV podía encontrarse atrapado en una situación de carrera al escribir un volcado de memoria. Antes de la inicialización, este problema solo se resolvía forzando la detención del controlador y reiniciándolo para perder el volcado de memoria.	

Versión de paquete	Detalles	Fecha de la versión
7.2.4	Persistencia del ID de dispositivo: esta corrección enmascara el ID de dispositivo de PCI de plataforma y fuerza al sistema a mostrar siempre el mismo ID de dispositivo, aunque la instancia se haya movido. En general, esta corrección afecta al modo en que el hypervisor muestra los dispositivos virtuales. La corrección también incluye modificaciones en el coinstalador de los controladores AWS PV para que el sistema mantenga los dispositivos virtuales asignados.	
7.2.2	• Carga de los controladores AWS PV en el modo de restauración de servicios de directorio (Directory Services Restore Mode, DSRM): el modo de restauración de servicios de directorio es una opción de arranque en modo seguro de los controladores de dominio de Windows Server. • Mantiene el ID del dispositivo cuando se vuelve a adjuntar el dispositivo adaptador de red virtual: esta corrección fuerza al sistema a comprobar el mapeo de direcciones MAC y mantiene el ID de dispositivo. Esta corrección asegura que los adaptadores retienen la configuración estática si se vuelven a adjuntar.	
7.2.1	• Ejecución en modo seguro: corregido un error que impedía que el controlador cargara en modo seguro. Antes, los controladores AWS PV solo se iniciaban en sistemas de ejecución normal. • Agregar discos a los grupos de almacenamiento de Microsoft Windows: antes sintetizábamos las consultas de página 83. Esta corrección deshabilitó la compatibilidad con página 83. Observe que esto no afecta a los grupos de almacenamiento que se utilizan en un entorno de clúster porque los discos PV no son discos de clúster válidos.	
7.2.0	Base: La versión base de AWS PV.	

Controladores Citrix PV

Los controladores Citrix PV se almacenan en el directorio `%ProgramFiles%\Citrix\XenTools` (instancias de 32 bits) o `%ProgramFiles(x86)%\Citrix\XenTools` (instancias de 64 bits).

Los componentes del controlador Citrix PV se muestran en el Registro de Windows bajo `HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services`. Estos componentes son los siguientes: xenevtchn, xeniface, xennet, Xennet6, xensvc, xenvbd y xenvif.

Citrix también tiene un componente de controlador llamado XenGuestAgent, que se ejecuta como un servicio de Windows. Se encarga de tareas como el cierre y reinicio de los eventos de la API. Puede obtener acceso a los servicios y administrarlos ejecutando `Services.msc` en la línea de comandos.

Si se encuentra problemas de redes cuando trabaja con ciertas cargas de trabajo, es posible que tenga que deshabilitar la característica TCP offloading del controlador Citrix PV. Para obtener más información, consulte TCP Offloading.

Controladores PV de RedHat

Los controladores Red Hat se admiten con las instancias heredadas, pero no se recomiendan con instancias más recientes con más de 12 GB de RAM debido a sus limitaciones. Las instancias con más de 12 GB de RAM que ejecutan controladores Red Hat pueden arrojar un error de arranque y quedar inaccesibles. Se recomienda actualizar los controladores Red Hat a controladores Citrix PV y, a continuación, actualizar los controladores Citrix PV a controladores AWS PV.

Los archivos de origen de los controladores Red Hat se encuentran en el directorio `%ProgramFiles%\RedHat` (instancias de 32 bits) o `%ProgramFiles(x86)%\RedHat` (instancias de 64 bits). Los dos controladores son `rhelnet`, el controlador de red paravirtualizado de Red Hat y el controlador de minipuerto Red Hat SCSI, `rhelscsi`.

Suscribirse a las notificaciones de

Amazon SNS puede notificarle cuando se publiquen nuevas versiones de los controladores de Windows para EC2. Puede suscribirse a estas notificaciones.

> **Note**
>
> Debe especificar la región en la que se creó el tema de SNS.

Cuando se publican nuevos controladores de Windows para EC2, enviamos notificaciones a los suscriptores. Si ya no desea recibir estas notificaciones, puede cancelar la suscripción. Para obtener más información, consulte Eliminar un tema y una suscripción de SNS.

Console

Para suscribirse a las notificaciones de

1. Abra la consola de Amazon SNS en https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home.
2. En la barra de navegación, cambie la región a EE. UU. Este (Norte de Virginia), si es necesario. Debe seleccionar esta región porque las notificaciones de SNS a las que se va a suscribir están en esa región.
3. En el panel de navegación, seleccione Subscriptions.
4. Seleccione Create subscription.
5. En el cuadro de diálogo Crear suscripción, haga lo siguiente:
   a. En ARN de tema, copie el siguiente nombre de recurso de Amazon (ARN):

      arn:aws:sns:us-east-1:801119661308:ec2-windows-drivers
   b. En Protocol (Protocolo), elija `Email`.
   c. En Punto de conexión, escriba una dirección de correo electrónico que pueda utilizar para recibir notificaciones.
   d. Seleccione Create subscription.
6. Debe recibir un correo electrónico de confirmación. Abra el mensaje y siga las instrucciones para completar la suscripción.

AWS CLI

Para suscribirse a las notificaciones de

Use el siguiente comando.

```
aws sns subscribe \
    --topic-arn arn:aws:sns:us-east-1:801119661308:ec2-windows-drivers \
    --region us-east-1 \
    --protocol email \
    --notification-endpoint YourUserName@YourDomainName.ext
```

PowerShell

Para suscribirse a las notificaciones de

Use el siguiente comando.

```
Connect-SNSNotification `
    -TopicArn 'arn:aws:sns:us-east-1:801119661308:ec2-windows-drivers' `
    -Region us-east-1 `
    -Protocol email `
    -Endpoint "YourUserName@YourDomainName.ext"
```

Actualizar controladores PV en instancias de Windows de EC2

Te recomendamos instalar los últimos controladores PV para mejorar la estabilidad y el rendimiento de las instancias de Windows EC2. Las instrucciones de esta página te ayudarán a descargar el paquete de controladores y ejecutar el programa de instalación.

Para comprobar qué controlador utiliza su instancia de Windows

Abra el Administrador de dispositivos y visualice los Adaptadores de red. Compruebe si el controlador PV es uno de los siguientes:

- AWSDispositivo de red PV
- Adaptador Ethernet Citrix PV
- Controlador Red Hat PV NIC

Contenido

- Requisitos del sistema para el paquete de controladores PV de AWS
- Actualización de las instancias de Windows Server (actualización de PV de AWS) con el Distribuidor
- Actualización manual de las instancias de Windows Server (actualización de controladores de PV de AWS)
- Actualice un controlador de dominio (actualización de AWS PV)
- Actualizar las instancias de Windows Server 2008 y 2008 R2 (actualización de Red Hat a Citrix PV)
- Actualizar el servicio Guest Agent de Citrix Xen

Requisitos del sistema para el paquete de controladores PV de AWS

Los siguientes requisitos se aplican al paquete de controladores PV de AWS, independientemente de si lo instala mediante Systems Manager o de forma manual.

- Una versión de Windows Server compatible con la versión del paquete. Las versiones anteriores de Windows Server requieren una versión anterior del paquete. Para saber qué versión del paquete debe utilizar con el sistema operativo, consulte Controladores paravirtuales para instancias de Windows.
- La versión mínima de .NET Framework que requiere el instalador del paquete, como se muestra en la siguiente tabla.

Versión del paquete de controladores PV de AWS	Versión mínima de .NET Framework
La más reciente	4.7.2
8.4.3	4.5
8.3.5	4.5

Actualización de las instancias de Windows Server (actualización de PV de AWS) con el Distribuidor

Puede usar el Distribuidor, una capacidad de AWS Systems Manager, para instalar o actualizar el paquete de controladores de PV de AWS. La instalación o la actualización se pueden llevar a cabo una sola vez. O bien, puede instalar o actualizar según una programación. La opción `In-place update` de Tipo de instalación no se admite en este paquete del Distribuidor.

> **Important**
>
> Si la instancia es un controlador de dominio, vea Actualice un controlador de dominio (actualización de AWS PV). El proceso de actualización de estas instancias de controlador de dominio es diferente que en las ediciones estándar de Windows.

1. Le recomendamos crear una copia de seguridad en caso de que necesite revertir los cambios.

> **Tip**
>
> En lugar de crear la AMI desde la consola de Amazon EC2, puede utilizar la Automatización de Systems Manager para crear la AMI utilizando el manual de procedimientos de `AWS-CreateImage`. Para obtener más información, consulte AWS-CreateImage en la Guía del usuario de referencia del manual de procedimientos de AWS Systems Manager.

   a. Cuando detiene una instancia, se borran los datos contenidos en todos los volúmenes de almacén de instancias. Antes de detener una instancia, compruebe que ha copiado los datos que necesita de los volúmenes de almacén de instancias al almacenamiento persistente, como Amazon EBS o Amazon S3.
   b. En el panel de navegación, elija Instances (Instancias).
   c. Selecciona la instancia que requiere la actualización del controlador, selecciona Estado de instancia y a continuación selecciona Detener instancia.
   d. Una vez detenida la instancia, selecciona la instancia, selecciona Acciones, luego selecciona Imagen y plantillas y a continuación selecciona Crear imagen.
   e. Elija Instance state (Estado de la instancia) y Start instance (Iniciar instancia).
2. Conéctate a la instancia utilizando una aplicación de escritorio remoto. Para obtener más información, consulte the section called “Conexión mediante un cliente de RDP”.
3. Recomendamos que desconecte todos los discos que no sean de sistema y anote los mapeos de letras de unidad a los discos secundarios en Administración de discos antes de realizar esta actualización. Ese paso no es obligatorio si se está llevando a cabo una actualización in situ de los controladores AWS PV. También recomendamos establecer los servicios no esenciales en inicio Manual en la consola de servicios.
4. Para obtener instrucciones sobre cómo instalar o actualizar el paquete de controladores de PV de AWS con el Distribuidor, consulte los procedimientos en Instalación o actualización de paquetes en la Guía del usuario de AWS Systems Manager.
5. En Nombre, elija AWSPVDriver.
6. En Tipo de instalación, seleccione Desinstalar y volver a instalar.
7. Configure los demás parámetros del paquete según sea necesario y ejecute la instalación o la actualización mediante el procedimiento al que se hace referencia en Step 4.

Después de ejecutar el paquete del Distribuidor, la instancia se reinicia automáticamente y actualiza el controlador. La instancia no estará disponible durante unos 15 minutos como máximo.

8. Una vez completada la actualización y cuando la instancia haya superado las dos comprobaciones de estado en la consola de Amazon EC2, conéctese a la instancia mediante el Escritorio remoto y compruebe que el nuevo controlador se haya instalado.
9. Después de conectarse, ejecute el siguiente comando de PowerShell:

```
Get-ItemProperty HKLM:\SOFTWARE\Amazon\PVDriver
```

10. Verifique que la versión del controlador es la misma versión que la última enumerada en la tabla del historial de versiones del controlador. Para obtener más información, consulte AWSHistorial de paquetes de controladores PV. Abra Administración de discos para ver si hay volúmenes secundarios sin conexión y póngalos en línea de modo que se correspondan con las letras de unidad que anotó en Step 3.

Si deshabilitó previamente TCP Offloading mediante Netsh para los controladores Citrix PV, le recomendamos que vuelva a habilitar esta característica después de actualizar a los controladores AWS PV. Los problemas de TCP Offloading con los controladores Citrix no están presentes en los controladores AWS PV. Como resultado, la TCP Offloading ofrece mejor rendimiento con los controladores AWS PV.

Si anteriormente aplicó una dirección IP estática o una configuración DNS a la interfaz de red, puede tener que volver a aplicar la dirección IP estática o la configuración de DNS después de actualizar los controladores AWS PV.

Actualización manual de las instancias de Windows Server (actualización de controladores de PV de AWS)

Utilice los siguientes procedimientos para llevar a cabo una actualización in situ de los controladores AWS PV o para actualizar los controladores Citrix PV a AWS PV en Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 o Windows Server 2022. Esta actualización no está disponible para los controladores Red Hat ni para otras versiones de Windows Server.

> **Important**
>
> Si la instancia es un controlador de dominio, vea Actualice un controlador de dominio (actualización de AWS PV). El proceso de actualización de estas instancias de controlador de dominio es diferente que en las ediciones estándar de Windows.

Actualización manual de los controladores de PV de AWS

1. Le recomendamos crear una copia de seguridad en caso de que necesite revertir los cambios.

   > **Tip**
   >
   > En lugar de crear la AMI desde la consola de Amazon EC2, puede utilizar la Automatización de Systems Manager para crear la AMI utilizando el manual de procedimientos de `AWS-CreateImage`. Para obtener más información, consulte AWS-CreateImage en la Guía del usuario de referencia del manual de procedimientos de AWS Systems Manager.

   a. Cuando detiene una instancia, se borran los datos contenidos en todos los volúmenes de almacén de instancias. Antes de detener una instancia, compruebe que ha copiado los datos que necesita de los volúmenes de almacén de instancias al almacenamiento persistente, como Amazon EBS o Amazon S3.

   b. En el panel de navegación, elija Instances (Instancias).

   c. Selecciona la instancia que requiere la actualización del controlador, selecciona Estado de instancia y a continuación selecciona Detener instancia.

   d. Una vez detenida la instancia, selecciona la instancia, selecciona Acciones, luego selecciona Imagen y plantillas y a continuación selecciona Crear imagen.

   e. Elija Instance state (Estado de la instancia) y Start instance (Iniciar instancia).

2. Conéctate a la instancia utilizando una aplicación de escritorio remoto.

3. Recomendamos que desconecte todos los discos que no sean de sistema y anote los mapeos de letras de unidad a los discos secundarios en Administración de discos antes de realizar esta actualización. Ese paso no es obligatorio si se está llevando a cabo una actualización in situ de los controladores AWS PV. También recomendamos establecer los servicios no esenciales en inicio Manual en la consola de servicios.

4. Descargue los controladores en la instancia a través de una de las siguientes opciones:
   - Navegador – Descargar el paquete de controladores más reciente en la instancia y extraiga el archivo ZIP.
   - PowerShell: ejecute los siguientes comandos:

     ```
     Invoke-WebRequest https://s3.amazonaws.com/ec2-windows-drivers-downloads/AWSPV/Latest/AWSPVDriver.zip -outfile $env:USERPROFILE\pv_driver.zip
     Expand-Archive $env:userprofile\pv_driver.zip -DestinationPath $env:userprofile\pv_drivers
     ```

     Si recibe un error al descargar el archivo y está usando Windows Server 2016 o una versión anterior, es posible que sea necesario habilitar TLS 1.2 para su terminal PowerShell. Puede habilitar TLS 1.2 para la sesión actual de PowerShell con el siguiente comando y luego volver a intentarlo:

     ```
     [Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [Net.SecurityProtocolType]::Tls12
     ```

5. Ejecuta `AWSPVDriverSetup.msi`.

Después de ejecutar MSI, la instancia vuelve a arrancar automáticamente y actualiza el controlador. La instancia no estará disponible durante unos 15 minutos como máximo. Una vez finalizada la actualización y cuando la instancia pase ambas comprobaciones de estado en la consola de Amazon EC2, puede verificar si se ha instalado el nuevo controlador conectándose a la instancia mediante Escritorio remoto y ejecutando el siguiente comando de PowerShell:

```
Get-ItemProperty HKLM:\SOFTWARE\Amazon\PVDriver
```

Verifique que la versión del controlador es la misma versión que la última enumerada en la tabla del historial de versiones del controlador. Para obtener más información, consulte AWSHistorial de paquetes de controladores PV. Abra Administración de discos para ver si hay volúmenes secundarios sin conexión y póngalos en línea de modo que se correspondan con las letras de unidad que anotó en Step 3.

Si deshabilitó previamente TCP Offloading mediante Netsh para los controladores Citrix PV, le recomendamos que vuelva a habilitar esta característica después de actualizar a los controladores AWS PV. Los problemas de TCP Offloading con los controladores Citrix no están presentes en

los controladores AWS PV. Como resultado, la TCP Offloading ofrece mejor rendimiento con los controladores AWS PV.

Si anteriormente aplicó una dirección IP estática o una configuración DNS a la interfaz de red, puede tener que volver a aplicar la dirección IP estática o la configuración de DNS después de actualizar los controladores AWS PV.

Actualice un controlador de dominio (actualización de AWS PV)

Utilice el siguiente procedimiento en un controlador de dominio para hacer una actualización in situ de los controladores AWS PV o para actualizar de los controladores Citrix PV a los controladores AWS PV. Para garantizar que los roles de FSMO permanezcan operativos durante la actualización, recomendamos que los transfiera a otros controladores de dominio antes de iniciar la actualización. Para obtener más información, consulte Cómo ver y transferir roles de FSMO en el sitio web de Microsoft Learn.

Para actualizar un controlador de dominio

1. Te recomendamos crear una copia de seguridad del controlador de dominio, en caso de que necesites revertir los cambios. No se admite el uso de una AMI como copia de seguridad. Para obtener más información, consulte Consideraciones de copia de seguridad y restauración en la documentación de Microsoft.
2. Ejecuta el siguiente comando para configurar Windows de modo que arranque en el modo de restauración de servicios de directorio (DSRM):

   > **Warning**
   >
   > Antes de ejecutar este comando, confirme que sabe la contraseña de DSRM. Necesita ese dato para iniciar sesión en la instancia una vez que termine la actualización y la instancia se reinicie de forma automática.

   ```
   bcdedit /set {default} safeboot dsrepair
   ```

   PowerShell:

   ```
   PS C:\> bcdedit /set "{default}" safeboot dsrepair
   ```

El sistema debe arrancar en DSRM porque la utilidad de actualización elimina los controladores de almacenamiento Citrix PV para poder instalar los controladores AWS PV. Por lo tanto, recomendamos que anote cualquier mapeo de carpetas y letras de unidad a los discos secundarios en Administración de discos. Cuando los controladores de almacenamiento Citrix PV no están presentes, no se detectarán los controladores secundarios. Los controladores de dominio que usan una carpeta NTDS en los controladores secundarios no arrancarán porque el disco secundario no será detectado.

> **Warning**
>
> Después de ejecutar este comando no arranque de nuevo el sistema manualmente. El sistema no estará alcanzable porque los controladores Citrix PV no admiten DSRM.

3. Ejecute el siguiente comando para añadir **`DisableDCCheck`** al registro:

```
reg add HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Amazon\AWSPVDriverSetup /v DisableDCCheck /t
 REG_SZ /d true
```

4. Descargar el paquete de controladores más reciente en la instancia y extraiga el archivo zip.
5. Ejecuta `AWSPVDriverSetup.msi`.

   Después de ejecutar MSI, la instancia vuelve a arrancar automáticamente y actualiza el controlador. La instancia no estará disponible durante unos 15 minutos como máximo.
6. Una vez finalizada la actualización y de que la instancia pase ambas comprobaciones de estado en la consola de Amazon EC2, conéctese a la instancia mediante el Escritorio remoto. Abre Administración de discos para ver si hay volúmenes secundarios fuera de línea y ponlos en línea de modo que se correspondan con las letras de controlador y las asignaciones de carpetas que anotaste previamente.

   Debe conectarse a la instancia especificando el nombre de usuario con el formato siguiente: hostname\administrator. Por ejemplo, Win2k12TestBox\administrator.
7. Ejecute el siguiente comando para quitar la configuración de arranque de DSRM:

```
bcdedit /deletevalue safeboot
```

8. Reinicie la instancia.

9. Para completar el proceso de actualización, verifique que se ha instalado el nuevo controlador. En Administrador de dispositivos, en Controladores de almacenamiento, localice Adaptador de host de almacenamiento PV de AWS. Verifique que la versión del controlador es la misma versión que la última enumerada en la tabla del historial de versiones del controlador. Para obtener más información, consulte AWSHistorial de paquetes de controladores PV.
10. Ejecute el siguiente comando para eliminar **`DisableDCCheck`** del registro:

```
reg delete HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Amazon\AWSPVDriverSetup /v DisableDCCheck
```

> **Note**
>
> Si deshabilitó previamente TCP Offloading mediante Netsh para los controladores Citrix PV, le recomendamos que vuelva a habilitar esta característica después de actualizar a los controladores AWS PV. Los problemas de TCP Offloading con los controladores Citrix no están presentes en los controladores AWS PV. Como resultado, la TCP Offloading ofrece mejor rendimiento con los controladores AWS PV.

Actualizar las instancias de Windows Server 2008 y 2008 R2 (actualización de Red Hat a Citrix PV)

Antes de comenzar la actualización de los controladores Red Hat a controladores Citrix PV, asegúrese de hacer lo siguiente:

- Instalar la última versión del servicio EC2Config. Para obtener más información, consulte Instalar la versión más reciente de EC2Config.
- Verifique si tiene Windows PowerShell 3.0 instalado. Para verificar la versión que ha instalado, ejecute el comando siguiente en la ventana de PowerShell:

  ```
  PS C:\> $PSVersionTable.PSVersion
  ```

  Windows PowerShell 3.0 se incluye en el paquete de instalación de la versión 3.0 Windows Management Framework (WMF). Si necesita instalar Windows PowerShell 3.0, consulte Windows Management Framework 3.0 en el Centro de descarga de Microsoft.
- Haga copia de back up de la información importante de la instancia o cree una AMI desde la instancia. Para obtener más información sobre cómo crear una AMI, consulte Creación de una AMI basada en Amazon EBS.

> **Tip**
>
> En lugar de crear la AMI desde la consola de Amazon EC2, puede utilizar la Automatización de Systems Manager para crear la AMI utilizando el manual de procedimientos de `AWS-CreateImage`. Para obtener más información, consulte AWS-CreateImage en la Guía del usuario de referencia del manual de procedimientos de AWS Systems Manager.

Si crea una AMI, asegúrese de hacer lo siguiente:

- Apunte la contraseña.
- No ejecute la herramienta Sysprep manualmente ni use el servicio EC2Config.
- Establezca el adaptador Ethernet para que obtenga una dirección IP automáticamente usando DHCP.

Para actualizar los controladores Red Hat

1. Conéctese a la instancia e inicie sesión como administrador local. Para obtener más información sobre cómo conectarse a la instancia, consulte Conexión a una instancia de Windows de mediante RDP.
2. En la instancia, descargue el paquete de actualización de Citrix PV.
3. Extraiga el contenido del paquete de actualización en una ubicación de su elección.
4. Abra el archivo Upgrade.bat. Si recibe una advertencia de seguridad, elija Run (Ejecutar).
5. En el cuadro de diálogo Upgrade Drivers (Actualizar controladores), revise la información y elija Yes (Sí) si está preparado para comenzar la actualización.
6. En el cuadro de diálogo Desinstalador de los controladores Xen paravirtualizados de Red Hat para Windows, seleccione Sí para eliminar el software de Red Hat. La instancia volverá a arrancarse.

> **Note**
>
> Si no ve el cuadro de diálogo del desinstalador, elija Red Hat Paravirtualized en la barra de tareas de Windows.




7. Compruebe que la instancia ha vuelto a arrancar y que está lista para su uso.

   a. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.

   b. En la página instancias, selecciona Acciones, luego selecciona Supervisar y solucionar problemasy a continuación selecciona Obtener registro del sistema.


   c. Las operaciones de actualización deberían haber reiniciado el servidor unas tres o cuatro veces. Puede verlo en el archivo de registro según el número de veces que se muestra `Windows is Ready to use`.



8. Conéctese a la instancia e inicie sesión como administrador local.

9. Cierre el cuadro de diálogo Red Hat Paravirtualized Xen Drivers for Windows uninstaller (Desinstalador de Controladores Xen de Red Hat Paravirtualized para Windows).

10. Confirme que la instalación ha finalizado. Desplácese a la carpeta `Citrix-WIN_PV` que ha descomprimido antes, abra el archivo `PVUpgrade.log` y, después, busque el texto `INSTALLATION IS COMPLETE`.



Actualizar el servicio Guest Agent de Citrix Xen

Si utiliza controladores PV Citrix en Windows Server, puede actualizar el servicio Citrix Xen Guest Agent. Este servicio de Windows se encarga de tareas como el apagado y el reinicio desde la API. Puede ejecutar este paquete de actualización en cualquier versión de Windows Server, siempre que la instancia ejecute controladores PV Citrix.

> **Important**
>
> Para Windows Server 2008 R2 y versiones posteriores, recomendamos que actualice a los controladores AWS PV que incluyen la actualización Guest Agent.

Antes de comenzar la actualización de los controladores, cree una copia de back up de la información importante de la instancia, o bien, cree una AMI a partir de la instancia. Para obtener más información sobre cómo crear una AMI, consulte Creación de una AMI basada en Amazon EBS.

> **Tip**
>
> En lugar de crear la AMI desde la consola de Amazon EC2, puede utilizar la Automatización de Systems Manager para crear la AMI utilizando el manual de procedimientos de AWS-

`CreateImage`. Para obtener más información, consulte AWS-CreateImage en la Guía del usuario de referencia del manual de procedimientos de AWS Systems Manager.

Si crea una AMI, asegúrese de que hace lo siguiente:

- No habilite la herramienta Sysprep en el servicio EC2Config.
- Apunte la contraseña.
- Establezca el adaptador Ethernet en DHCP.

Para actualizar el servicio Citrix Xen Guest Agent

1. Conéctese a la instancia e inicie sesión como administrador local. Para obtener más información sobre cómo conectarse a la instancia, consulte Conexión a una instancia de Windows de mediante RDP.
2. En la instancia, descargue el paquete de actualización de Citrix.
3. Extraiga el contenido del paquete de actualización en una ubicación de su elección.
4. Abra el archivo Upgrade.bat. Si recibe una advertencia de seguridad, elija Run (Ejecutar).
5. En el cuadro de diálogo Upgrade Drivers (Actualizar controladores), revise la información y elija Yes (Sí) si está preparado para comenzar la actualización.
6. Cuando la actualización finalice, se abrirá el archivo `PVUpgrade.log` con el texto `UPGRADE IS COMPLETE`.
7. Reinicie su instancia.

Cómo solucionar problemas de controladores PV en instancias de Windows

A continuación, se describen las soluciones a los problemas que puedan surgir con las imágenes de Amazon EC2 y los controladores de PV anteriores.

Contenido

- Windows Server 2012 R2 pierde la conexión de red y almacenamiento después de volver a arrancar la instancia
- TCP Offloading
- Sincronización horaria

- Las cargas de trabajo que aprovechan más de 20 000 IOPS de disco se degradan debido a cuellos de botella de CPU

Windows Server 2012 R2 pierde la conexión de red y almacenamiento después de volver a arrancar la instancia

> **Important**
>
> Este problema solo se produce con las AMI disponibles antes de septiembre de 2014.

Las imágenes de máquina de Amazon (AMI) para Windows Server 2012 R2 que se pusieron a disposición de los usuarios antes del 10 de septiembre de 2014 pueden perder la conexión de red y de almacenamiento tras reiniciar la instancia. El error del registro del sistema de la Consola de administración de AWS indica: “Difficulty detecting PV driver details for Console Output”. La pérdida de conexión se debe a la característica Plug and Play Cleanup. Esta característica busca y deshabilita los dispositivos inactivos del sistema cada 30 días. La característica identifica incorrectamente el dispositivo de red de EC2 en estado inactivo y lo elimina del sistema. Cuando ocurre, la instancia pierde la conexión de red después de arranque.

En los sistemas que sospeche que pueden verse afectados por este problema, puede descargar y ejecutar una actualización in situ del controlador. Si no consigue llevar a cabo la actualización in situ, puede ejecutar un script ayudante. El script determina si la instancia está afectada. Si lo está, y el dispositivo de red de Amazon EC2 no se ha eliminado, el script deshabilita el análisis de Plug and Play Cleanup. Si el dispositivo de red se ha eliminado, el script repara el dispositivo, deshabilita el análisis de Plug and Play Cleanup y permite que la instancia arranque con la conexión de red habilitada.

Contenido

- Elegir cómo solucionar problemas
- Método 1: Redes mejoradas
- Método 2: Configuración del Registro
- Ejecutar el script de corrección activa de errores

Elegir cómo solucionar problemas

Existen dos métodos para restaurar la conexión de red y almacenamiento en una instancia que se ha visto afectada por este problema. Elija uno de los siguientes métodos:

Método	Requisitos previos	Información general del procedimiento
Método 1: Redes mejoradas	Las redes mejoradas solo están disponibles en una nube privada virtual (VPC) que requiere un tipo de instancia C3. Si el servidor no utiliza el tipo de instancia C3, debe cambiarla temporalmente.	Puede cambiar el tipo de instancia de servidor a C3. Las redes mejoradas le permiten conectarse a la instancia afectada y corregir el problema. Después de corregir el problema, cambie la instancia al tipo de instancia original de nuevo. Este método es generalmente más rápido que el método 2 y es menos probable que dé un error del usuario. Incurrirá en gastos adicionales mientras que ejecute la instancia C3.
Método 2: Configuración del Registro	Capacidad para crear u obtener acceso a un servidor secundario. Capacidad para cambiar la configuración del Registro.	Separe el volumen raíz de la instancia afectada, adjúntelo a una instancia diferente, conéctese y haga los cambios en el Registro. Incurrirá en gastos adicionales mientras que ejecute el servidor adicional. Este método es más lento que el 1, pero ha dado resultado en situaciones en las que el método 1 no sirvió para resolver el problema.

Método 1: Redes mejoradas

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Localice la instancia afectada. Selecciona la instancia, selecciona Estado de instanciay a continuación selecciona Detener instancia.

   > **Warning**
   >
   > Cuando detiene una instancia, se pierden los datos contenidos en los volúmenes de almacén de instancias. Para conservar estos datos, realice una copia de seguridad de ellos en un almacenamiento persistente.

4. Una vez que la instancia se haya detenido, cree una copia de seguridad. Selecciona la instancia, selecciona Acciones, luego selecciona Imagen y plantillas y a continuación selecciona Crear imagen.
5. Cambie el tipo de instancia por un tipo de instancia C3.
6. Inicie la instancia.
7. Conéctese a la instancia mediante el Escritorio remoto y descargue el paquete de actualización de los controladores AWS PV en la instancia.
8. Extraiga el contenido de la carpeta y ejecute `AWSPVDriverSetup.msi`.

   Después de ejecutar MSI, la instancia vuelve a arrancar automáticamente y actualiza los controladores. La instancia no estará disponible durante unos 15 minutos como máximo.
9. Una vez finalizada la actualización y de que la instancia pase ambas comprobaciones de estado en la consola de Amazon EC2, conéctese a la instancia mediante el Escritorio remoto y compruebe que los nuevos controladores se han instalado. En Device Manager (Administrador de dispositivos), en Storage Controllers (Controladores de almacenamiento), localice PV Storage Host Adapter (Adaptador de host de almacenamiento de AWS). Verifique que la versión del controlador es la misma versión que la última enumerada en la tabla del historial de versiones del controlador. Para obtener más información, consulte AWSHistorial de paquetes de controladores PV.
10. Detenga la instancia y devuélvala a su tipo de instancia original.
11. Inicie la instancia y continúe con el uso normal.

Método 2: Configuración del Registro

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Localice la instancia afectada. Selecciona la instancia, selecciona Estado de instancia y a continuación selecciona Detener instancia.

   > **Warning**
   >
   > Cuando detiene una instancia, se pierden los datos contenidos en los volúmenes de almacén de instancias. Para conservar estos datos, realice una copia de seguridad de ellos en un almacenamiento persistente.

4. Selecciona iniciar instancias y crea una instancia temporal de Windows Server 2008 o Windows Server 2012 en la misma zona de disponibilidad que la instancia afectada. No cree una instancia de Windows Server 2012 R2.


   > **Important**
   >
   > Si no crea la instancia en la misma zona de disponibilidad que la instancia afectada, no podrá adjuntar el volumen raíz de la instancia afectada a la nueva instancia.

5. En el panel de navegación, elija Volumes (Volúmenes).
6. Localice el volumen raíz de la instancia afectada. Desasocie el volumen y asócielo a la instancia temporal que ha creado antes. Adjúntelo con el nombre de dispositivo predeterminado (xvdf).
7. Utilice el Escritorio remoto para conectarse a la instancia temporal y, a continuación, utilice la utilidad de Administración de discos para hacer que el volumen esté disponible para su uso.
8. En la instancia temporal, abra el cuadro de diálogo Ejecutar, escriba **`regedit`** y pulse Intro.
9. En el panel de navegación de Registry Editor (Editor del registro), elija HKEY_LOCAL_MACHINE y en el menú File (Archivo), elija Load Hive (Cargar Hive).
10. En el cuadro de diálogo Load Hive (Cargar Hive), desplácese a Affected Volume (Volumen afectado) \Windows\System32\config\System y escriba un nombre temporal en el cuadro de diálogo Key Name (Nombre de clave). Por ejemplo, escriba OldSys.
11. En el panel de navegación del Editor del Registro, localice las claves siguientes:

HKEY_LOCAL_MACHINE***su_nombre_de_clave_temporal***\ControlSet001\Control\Class\4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318

HKEY_LOCAL_MACHINE***su_nombre_de_clave_temporal***\ControlSet001\Control\Class\4d36e96a-e325-11ce-bfc1-08002be10318

12. Para cada clave, abra UpperFilters, escriba un valor de XENFILT y elija Aceptar.



13. Localice la siguiente clave:

HKEY_LOCAL_MACHINE***su_nombre_de_clave_temporal***\ControlSet001\Services\XENBUS\Parameters

14. Cree una nueva cadena (REG_SZ) con el nombre ActiveDevice y el valor siguiente:

PCI\VEN_5853&DEV_0001&SUBSYS_00015853&REV_01

15. Localice la siguiente clave:

HKEY_LOCAL_MACHINE***su_nombre_de_clave_temporal***\ControlSet001\Services\XENBUS

16. Cambie Count de 0 a 1.

17. Localice y elimine las siguientes claves:

HKEY_LOCAL_MACHINE***su_nombre_de_clave_temporal**\ControlSet001\Services\xenvbd\StartOverride

HKEY_LOCAL_MACHINE ***su_nombre_de_clave_temporal**\ControlSet001\Services\xenfilt\StartOverride

18. En el panel de navegación del Editor del Registro, elija la clave temporal que creó cuando abrió el Editor del Registro por primera vez.
19. En el menú Archivo, elija Descargar Hive.
20. En la utilidad de Administración de discos, elija la unidad que adjuntó anteriormente, abra el menú contextual (clic con el botón derecho) y elija Sin conexión.
21. En la consola de Amazon EC2, separe el volumen afectado de la instancia temporal y vuelva a adjuntarlo a la instancia de Windows Server 2012 R2 con el nombre de dispositivo /dev/sda1. Debe especificar este nombre de dispositivo para designar el volumen como volumen raíz.
22. Inicie la instancia.
23. Conéctese a la instancia mediante el Escritorio remoto y descargue el paquete de actualización de los controladores AWS PV en la instancia.
24. Extraiga el contenido de la carpeta y ejecute `AWSPVDriverSetup.msi`.

    Después de ejecutar MSI, la instancia vuelve a arrancar automáticamente y actualiza los controladores. La instancia no estará disponible durante unos 15 minutos como máximo.
25. Una vez finalizada la actualización y de que la instancia pase ambas comprobaciones de estado en la consola de Amazon EC2, conéctese a la instancia mediante el Escritorio remoto y compruebe que los nuevos controladores se han instalado. En Device Manager (Administrador de dispositivos), en Storage Controllers (Controladores de almacenamiento), localice PV Storage Host Adapter (Adaptador de host de almacenamiento de AWS). Verifique que la versión del controlador es la misma versión que la última enumerada en la tabla del historial de versiones del controlador. Para obtener más información, consulte AWSHistorial de paquetes de controladores PV.
26. Elimine o detenga la instancia temporal que creó en este procedimiento.

Ejecutar el script de corrección activa de errores

Si no consigue llevar a cabo la actualización in situ del controlador ni migrar a una nueva instancia, puede ejecutar el script de corrección para corregir los problemas que ha causado la tarea de Plug and Play Cleanup.

Para ejecutar el script de corrección activa de errores

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Selecciona el nombre de la instancia para la que quieres ejecutar el script de corrección activa de errores. Selecciona Estado de instancia y a continuación selecciona Detener instancia.

   > **Warning**
   >
   > Cuando detiene una instancia, se pierden los datos contenidos en los volúmenes de almacén de instancias. Para conservar estos datos, realice una copia de seguridad de ellos en un almacenamiento persistente.

4. Una vez que la instancia se haya detenido, cree una copia de seguridad. Selecciona la instancia, selecciona Acciones, luego selecciona Imagen y plantillas y a continuación selecciona Crear imagen.
5. Selecciona Estado de instancia y a continuación selecciona Iniciar instancia.
6. Conéctese a la instancia mediante el Escritorio remoto y descargue la carpeta RemediateDriverIssue.zip en la instancia.
7. Extraiga el contenido de la carpeta.
8. Ejecute el script según las instrucciones del archivo Readme.txt. El archivo se encuentra en el carpeta en la que ha descomprimido RemediateDriverIssue.zip.

TCP Offloading


> **Important**
>
> Este problema no se aplica a las instancias que ejecutan los controladores de red AWS PV o Intel.

De manera predeterminada, TCP offloading está habilitado para los controladores Citrix PV en las AMI de Windows. Si encuentra algún error en el transporte o la transmisión de paquetes (visibles en el Monitor de rendimiento de Windows) —por ejemplo, cuando ejecuta determinadas cargas de SQL —, tal vez necesite deshabilitar esta característica.

> **Warning**
>
> Deshabilitar TCP offloading puede reducir el rendimiento de red de la instancia.

Para deshabilitar TCP offloading para Windows Server 2012 y 2008

1. Conéctese a la instancia e inicie sesión como administrador local.
2. Si utiliza Windows Server 2012, presione Ctrl+Esc para obtener acceso a la pantalla Inicio y, a continuación, elija Panel de control. Si utiliza Windows Server 2008, elija Inicio y seleccione Panel de control.
3. Elija Red e Internet y, a continuación, Centro de redes y recursos compartidos.
4. Elija Cambiar configuración del adaptador.
5. Abra el menú contextual (clic con el botón derecho) de Citrix PV Ethernet Adapter #0 y seleccione Propiedades.



6. En el cuadro de diálogo Propiedades de conexión de área local, elija Configurar para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de Citrix PV Ethernet Adapter #0.
7. En la pestaña Opciones avanzadas, deshabilite todas las propiedades excepto Corregir valor de suma de comprobación de TCP/UDP. Para deshabilitar una propiedad, selecciónela en Propiedad y elija Desactivado en Valor.
8. Seleccione OK.
9. En la ventana del símbolo del sistema, ejecute el siguiente comando.

```
netsh int ip set global taskoffload=disabled
netsh int tcp set global chimney=disabled
netsh int tcp set global rss=disabled
netsh int tcp set global netdma=disabled
```

10. Reinicie la instancia.

Sincronización horaria

Antes de la versión 2013.02.13 Windows AMI, Citrix Xen Guest Agent podía establecer la hora del sistema incorrectamente. Esto puede hacer que caduque la concesión de DHCP. Si tiene problemas de conexión con la instancia, es posible que tenga que actualizar el agente.

Para determinar si tiene Citrix Xen guest agent actualizado, compruebe si el archivo `C:\Program Files\Citrix\XenGuestAgent.exe` es de marzo de 2013. Si la fecha de este archivo es anterior, actualice el servicio Citrix Xen Guest Agent. Para obtener más información, consulte Actualizar el servicio Guest Agent de Citrix Xen.

Las cargas de trabajo que aprovechan más de 20 000 IOPS de disco se degradan debido a cuellos de botella de CPU

Puede verse afectado por este problema si utiliza instancias de Windows que ejecutan controladores PV de AWS que aprovechan más de 20 000 IOPS y se presenta un código de comprobación de errores `0x9E: USER_MODE_HEALTH_MONITOR`.

Las lecturas y las escrituras de disco (E/S) en los controladores de AWS PV se realizan en dos fases: Preparación de E/S y Finalización de E/S. De forma predeterminada, la fase de preparación se ejecuta en un único core arbitrario. La fase de finalización se ejecuta en el core `0`. La cantidad de cálculo necesaria para procesar una E/S varía según su tamaño y otras propiedades. Algunas E/S usan más cálculo en la fase de preparación y otros en la fase de finalización. Cuando una instancia impulsa más de 20 000 IOPS, la fase de preparación o finalización puede dar lugar a un cuello de botella, en el que la CPU en la que se ejecuta tiene una capacidad del 100 %. El hecho de que la fase de preparación o finalización se convierta en un cuello de botella depende de las propiedades de las E/S utilizadas por la aplicación.

A partir de los controladores AWS PV 8.4.0, la carga de la fase de preparación y la fase de finalización se pueden distribuir entre varios núcleos, lo que elimina los cuellos de botella. Cada aplicación utiliza diferentes propiedades de E/S. Por lo tanto, la aplicación de una de las siguientes configuraciones puede aumentar, disminuir o no afectar el rendimiento de la aplicación. Después de aplicar cualquiera de estas configuraciones, monitoree la aplicación para comprobar que cumple con el rendimiento que usted desea.

1. Requisitos previos

   Antes de comenzar este procedimiento de solución de problemas, compruebe los siguientes requisitos previos:

- La instancia utiliza controladores AWS PV versión 8.4.0 o posteriores. Para actualizar, consulte Actualizar controladores PV en instancias de Windows de EC2.
- Tiene acceso de RDP a la instancia. Para obtener información sobre los pasos para conectarse a la instancia de Windows mediante RDP, consulte Conexión a la instancia de Windows mediante un cliente RDP.
- Tiene acceso de administrador en la instancia.

2. Observar la carga de CPU en la instancia

   Puede usar el Administrador de tareas de Windows para ver la carga en cada CPU y determinar posibles cuellos de botella en E/S del disco.

   1. Compruebe que la aplicación se está ejecutando y maneja tráfico similar a la carga de trabajo de producción.
   2. Conectarse a la instancia mediante RDP
   3. Elija el menú Start (Iniciar) en la instancia.
   4. Introduzca `Task Manager` en el menú Start (Iniciar) para abrir el Administrador de tareas.
   5. Si el Administrador de tareas muestra la vista de resumen, elija More details (Más detalles) para expandir la vista detallada.
   6. Seleccione la pestaña Performance (Desempeño).
   7. Seleccione CPU en el panel izquierdo.
   8. Abra el menú contextual (clic con el botón derecho) del gráfico del panel principal y seleccione Cambiar gráfico a>Procesadores lógicos para mostrar cada core individual.
   9. Dependiendo de cuántos cores haya en la instancia, puede ver líneas que muestran la carga de CPU a lo largo del tiempo o que simplemente vea un número.
      - Si ve gráficos que muestran la carga a lo largo del tiempo, busque CPU donde la caja esté casi completamente sombreada.
      - Si ve un número en cada core, busque cores que muestren constantemente un 95 % o más.
   10. Tenga en cuenta si el core `0` o un core diferente presentan una carga pesada.

3. Elegir la configuración a aplicar

Nombre de la configuración	Cuándo aplicar esta configuración	Notas
Default configuration	La carga de trabajo está impulsando menos de 20 000 IOPS, u otras configuraciones no mejoraron el rendimiento ni la estabilidad.	Para esta configuración, la E/S se produce en algunos cores, lo que puede beneficiar cargas de trabajo más pequeñas al aumentar la ubicación de la caché y reducir la conmutación de contexto.
Allow driver to choose whether to distribute completion	La carga de trabajo impulsa más de 20 000 IOPS y se observa una carga moderada o alta en el core `0`.	Esta configuración se recomienda para todas las instancias de Xen que utilicen PV 8.4.0 o posterior y aprovechen más de 20 000 IOPS, independi entemente de que se detecten problemas.
Distribute both preparation and completion	La carga de trabajo está impulsando más de 20 000 IOPS, y permitir que el controlador elija la distribución no mejoró el rendimiento o un core distinto de `0` presenta una carga alta.	Esta configuración permite distribuir tanto la preparación de E/S como su finalización.

> **Note**
>
> Recomendamos que no distribuya la preparación de E/S sin distribuir también la finalización de E/S (configuración `DpcRedirection` sin configuración

`NotifierDistributed`) porque la fase de finalización es sensible a la sobrecarga por parte de la fase de preparación cuando la fase de preparación se está ejecutando en paralelo.

Valores de clave del registro

- NotifierDistributed

  Valor `0` o no presente —. La fase de finalización se ejecutará en `0`.

  Valor 1 —. El controlador elige ejecutar la fase de finalización o el core `0` o un core adicional por disco conectado.

  Valor 2 —. El controlador ejecuta la fase de finalización en un core adicional por disco conectado.

- DpcRedirection

  Valor `0` o no presente —. La fase de preparación se ejecutará en un único core arbitrario.

  Valor 1 —. La fase de preparación se distribuye entre varios cores.

Configuración predeterminada

Aplique la configuración predeterminada con las versiones del controlador AWS PV anteriores a la versión 8.4.0, o si se observa una degradación del rendimiento o de la estabilidad después de aplicar una de las otras configuraciones que se detallan en esta sección.

1. Conectarse a la instancia mediante RDP
2. Abra un nuevo símbolo del sistema de PowerShell como administrador.
3. Ejecute los siguientes comandos para quitar las claves de registro `NotifierDistributed` y `DpcRedirection`.

```
Remove-ItemProperty -Path HKLM:\System\CurrentControlSet\Services\xenvbd
\Parameters -Name NotifierDistributed
```

```
Remove-ItemProperty -Path HKLM:\System\CurrentControlSet\Services\xenvbd
\Parameters -Name DpcRedirection
```

4. Reinicie su instancia.

Permitir al controlador elegir si desea distribuir la finalización

Establezca la clave de registro `NotiferDistributed` para permitir que el controlador de almacenamiento PV elija si desea distribuir la finalización de E/S.

1. Conectarse a la instancia mediante RDP
2. Abra un nuevo símbolo del sistema de PowerShell como administrador.
3. Ejecute el siguiente comando para establecer la clave de registro `NotiferDistributed`:

```
Set-ItemProperty -Type DWORD -Path HKLM:\System\CurrentControlSet\Services\xenvbd
\Parameters -Value 0x00000001 -Name NotifierDistributed
```

4. Reinicie su instancia.

Distribuir tanto la preparación como la finalización

Establecer las claves de registro `NotifierDistributed` y `DpcRedirection` para distribuir siempre las fases de preparación y finalización.

1. Conectarse a la instancia mediante RDP
2. Abra un nuevo símbolo del sistema de PowerShell como administrador.
3. Ejecute los siguientes comandos para establecer las claves de registro `NotifierDistributed` y `DpcRedirection`.

```
Set-ItemProperty -Type DWORD -Path HKLM:\System\CurrentControlSet\Services\xenvbd
\Parameters -Value 0x00000002 -Name NotifierDistributed
```

```
Set-ItemProperty -Type DWORD -Path HKLM:\System\CurrentControlSet\Services\xenvbd
\Parameters -Value 0x00000001 -Name DpcRedirection
```

4. Reinicie su instancia.

Controladores NVMe

Los volúmenes de Amazon EBS y los volúmenes del almacén de instancias se exponen como dispositivos de bloques NVMe en las instancias basadas en Nitro. Para aprovechar al máximo el rendimiento y las capacidades de las características de Amazon EBS para los volúmenes expuestos como dispositivos de bloques NVMe, la instancia debe tener instalado el controlador NVMe de AWS. Todas las AMI de AWS Windows de la generación actual vienen con el controlador AWS NVMe instalado de forma predeterminada.

Para obtener más información sobre EBS y NVMe, consulte Amazon EBS y NVMe en la Guía del usuario de Amazon EBS. Para obtener más información acerca del almacén de instancias de SSD y NVMe, consulte Volúmenes del almacén de instancias SSD para instancias de EC2.

Instancias de Linux

Las siguientes AMI incluyen los controladores NVMe necesarios:

- Amazon Linux 2
- Amazon Linux AMI 2018.03
- Ubuntu 14.04 o versiones posteriores con el kernel `linux-aws`

> **Note**
>
> Los tipos de instancias basados en AWS Graviton requieren Ubuntu 18.04 o versiones posteriores con kernel `linux-aws`

- Red Hat Enterprise Linux 7.4 o versiones posteriores
- SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 o versiones posteriores
- CentOS 7.4.1708 o versiones posteriores
- FreeBSD 11.1 o posterior
- Debian GNU/Linux 9 o versiones posteriores

Para confirmar que su instancia tiene el controlador NVMe

Puede confirmar que la instancia tiene el controlador NVMe mediante el siguiente comando.

- Amazon Linux, RHEL, CentOS y SUSE Linux Enterprise Server

```
$ modinfo nvme
```

  Si la instancia tiene el controlador NVMe, el comando devuelve información sobre el controlador.

- Amazon Linux 2 y Ubuntu

```
$ ls /sys/module/ | grep nvme
```

  Si la instancia tiene el controlador NVMe, el comando devuelve los controladores instalados.

Para actualizar el controlador NVMe

Si la instancia tiene el controlador NVMe, puede actualizar el controlador a la versión más reciente mediante el procedimiento siguiente.

1. Conéctese a la instancia.
2. Actualice la caché del paquete para obtener las actualizaciones necesarias del paquete que se indican a continuación.

   - En Amazon Linux 2, Amazon Linux, CentOS y Red Hat Enterprise Linux:

     ```
     [ec2-user ~]$ sudo yum update -y
     ```

   - En Ubuntu y Debian:

     ```
     [ec2-user ~]$ sudo apt-get update -y
     ```

3. Ubuntu 16.04 y versiones posteriores incluyen el paquete `linux-aws`, que contiene los controladores NVMe y ENA necesarios para las instancias basadas en Nitro. Actualice el paquete `linux-aws` para recibir la última versión tal como se indica a continuación:

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo apt-get install --only-upgrade -y linux-aws
   ```

   Para Ubuntu 14.04, puede instalar el último paquete `linux-aws` del modo siguiente:

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo apt-get install linux-aws
   ```

4. Reinicie la instancia para cargar la última versión de kernel.

```
sudo reboot
```

5. Vuelva a conectarse a su instancia una vez que se haya reiniciado.

instancias de Windows

PowerShell

Si no ha iniciado la instancia desde una de las AMI de Windows de AWS proporcionadas por Amazon, siga el procedimiento siguiente para instalar el controlador AWS NVMe actual en la instancia. Es necesario reiniciar para completar esta instalación. O bien el script de instalación reiniciará la instancia o deberá hacerlo usted en la última etapa.

Requisitos previos

- PowerShell versión 3.0 o posterior está instalado.
- Los comandos que aparecen en esta sección se deben ejecutar en la versión de 64 bits de PowerShell. No utilice la versión x86 de PowerShell. Esa es la versión de 32 bits del intérprete de comandos y no es compatible con estos comandos.

Para descargar e instalar el controlador NVMe de AWS más reciente

1. Te recomendamos crear una AMI como copia de seguridad de la siguiente manera, en caso de que necesites revertir los cambios.

   a. Cuando detiene una instancia, se borran los datos contenidos en todos los volúmenes de almacén de instancias. Antes de detener una instancia, compruebe que ha copiado los datos que necesita de los volúmenes de almacén de instancias al almacenamiento persistente, como Amazon EBS o Amazon S3.

   b. En el panel de navegación, elija Instances (Instancias).

   c. Selecciona la instancia que requiere la actualización del controlador, selecciona Estado de instancia y a continuación selecciona Detener instancia.

   d. Una vez detenida la instancia, selecciona la instancia, selecciona Acciones, luego selecciona Imagen y plantillas y a continuación selecciona Crear imagen.

   e. Elija Instance state (Estado de la instancia) y Start instance (Iniciar instancia).

2. Conéctese a la instancia e inicie sesión como administrador local.
3. Descargue los controladores en la instancia a través de una de las siguientes opciones:
   - Navegador – Descargar el paquete de controladores más reciente en la instancia y extraiga el archivo ZIP.
   - PowerShell: ejecute los siguientes comandos:

     ```
     Invoke-WebRequest https://s3.amazonaws.com/ec2-windows-drivers-downloads/
     NVMe/Latest/AWSNVMe.zip -outfile $env:USERPROFILE\nvme_driver.zip
     Expand-Archive $env:userprofile\nvme_driver.zip -DestinationPath
      $env:userprofile\nvme_driver
     ```

     Si recibe un error al descargar el archivo y está usando Windows Server 2016 o una versión anterior, es posible que sea necesario habilitar TLS 1.2 para su terminal PowerShell. Puede habilitar TLS 1.2 para la sesión actual de PowerShell con el siguiente comando y luego volver a intentarlo:

     ```
     [Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol =
      [Net.SecurityProtocolType]::Tls12
     ```
4. Instale el controlador en la instancia ejecutando el script PowerShell `install.ps1` desde el directorio `nvme_driver` (`.\install.ps1`). Si aparece un error, asegúrese de que está utilizando PowerShell 3.0 o posterior.

   a. (Opcional) A partir de la versión `1.5.0` de NVMe de AWS, se admiten las reservas persistentes de la interfaz de sistema informáticos pequeños (SCSI) en Windows Server 2016 y versiones posteriores. Esta característica agrega compatibilidad con los clústeres de conmutación por error de Windows Server con almacenamiento compartido de Amazon EBS. De forma predeterminada, esta característica no está habilitada durante la instalación.

      Puede activar la característica al ejecutar el script `install.ps1` para instalar el controlador y especificar el parámetro `EnableSCSIPersistentReservations` con un valor de `$true`.

      ```
      PS C:\> .\install.ps1 -EnableSCSIPersistentReservations $true
      ```

Puede deshabilitar la característica al ejecutar el script `install.ps1` para instalar el controlador y especificar el parámetro `EnableSCSIPersistentReservations` con un valor de `$false`.

```
PS C:\> .\install.ps1 -EnableSCSIPersistentReservations $false
```

b. A partir de NVMe `1.5.0` de AWS, el script `install.ps1` siempre instala la herramienta `ebsnvme-id` con el controlador.

(Opcional) En el caso de las versiones `1.4.0`, `1.4.1` y `1.4.2`, el script `install.ps1` permite especificar si la herramienta `ebsnvme-id` debe instalarse con el controlador.

i. Para instalar la herramienta `ebsnvme-id`, especifique `InstallEBSNVMeIdTool 'Yes'`.

ii. Si no desea instalar la herramienta, especifique `InstallEBSNVMeIdTool 'No'`.

Si no se especifica `InstallEBSNVMeIdTool` y la herramienta ya está presente en `C:\ProgramData\Amazon\Tools`, el paquete actualizará la herramienta de forma predeterminada. Si la herramienta no está presente, `install.ps1` no actualizará la herramienta de forma predeterminada.

Si no desea instalar la herramienta como parte del paquete, sino más adelante, puede encontrar la última versión o la herramienta en el paquete de controladores. Como alternativa, puede descargar la versión `1.0.0` desde Amazon S3:

Descargue la herramienta `ebsnvme-id`.

5. Si el instalador no reinicia la instancia automáticamente, reiníciela.

Distributor

Puede usar el Distribuidor, una capacidad de AWS Systems Manager, para instalar el paquete de controladores NVMe una vez, o con actualizaciones programadas.

Para instalar el controlador AWS NVMe

1. Para obtener instrucciones sobre cómo instalar el paquete de controladores NVMe mediante el Distribuidor, consulte los procedimientos en Instalar o actualizar paquetes en la Guía del usuario de Amazon EC2 Systems Manager.

2. En Tipo de instalación, seleccione Desinstalar y volver a instalar.
3. En Nombre, elija AWSNVMe.
4. (Opcional) En Argumentos adicionales puede personalizar la instalación al especificar los valores. Los valores deben formatearse con sintaxis JSON válida. Para ver ejemplos de cómo transmitir argumentos adicionales para el paquete `aws configure`, consulte la referencia de complementos del documento de comandos.

   a. A partir de NVMe `1.5.0` de AWS, el controlador admite las reservas persistentes de SCSI para Windows Server 2016 y versiones posteriores. De forma predeterminada, esta característica no está habilitada durante la instalación.

      - Para habilitar esta característica, especifique `{"SSM_EnableSCSIPersistentReservations": "true"}`.
      - Si no desea habilitar esta característica, especifique `{"SSM_EnableSCSIPersistentReservations": "false"}`.

   b. A partir de NVMe `1.5.0` de AWS, el script `install.ps1` siempre instalará la herramienta `ebsnvme-id`.

      (Opcional) En el caso de las versiones `1.4.0`, `1.4.1` y `1.4.2`, el script `install.ps1` permite especificar si la herramienta ebsnvme-id debe instalarse con el controlador.

      - Para instalar la herramienta ebsnvme-id, especifique `{"SSM_InstallEBSNVMeIdTool": "Yes"}`.
      - Si no desea instalar la herramienta, especifique `{"SSM_InstallEBSNVMeIdTool": "No"}`.

      Si no se especifica `SSM_InstallEBSNVMeIdTool` para Additional Arguments (Argumentos adicionales) y la herramienta ya está presente en `C:\ProgramData\Amazon\Tools`, el paquete actualizará la herramienta de forma predeterminada. Si la herramienta no está presente, el paquete no actualizará la herramienta de forma predeterminada.

      Si no desea instalar la herramienta como parte del paquete, sino más adelante, puede encontrar la última versión de la herramienta en el paquete de controladores. Como alternativa, puede descargar la versión `1.0.0` desde Amazon S3:

      Descargue la herramienta `ebsnvme-id`.

5. Si el instalador no reinicia la instancia automáticamente, reiníciela.

Configure las reservas persistentes de SCSI para instancias de Windows

Una vez instalada la versión `1.5.0` o posterior del controlador de NVMe de AWS, puede habilitar o deshabilitar las reservas persistentes SCSI mediante el registro de Windows para Windows Server 2016 y versiones posteriores. Debe reiniciar la instancia para que estos cambios en el registro surjan efecto.

Puede habilitar las reservas persistentes de SCSI con el siguiente comando, que establece el `EnableSCSIPersistentReservations` en un valor de `1`.

```
PS C:\> $registryPath = "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\AWSNVMe\Parameters
\Device"
Set-ItemProperty -Path $registryPath -Name EnableSCSIPersistentReservations -Value 1
```

Puede deshabilitar las reservas persistentes de SCSI con el siguiente comando, que establece el `EnableSCSIPersistentReservations` en un valor de `0`.

```
PS C:\> $registryPath = "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\AWSNVMe\Parameters
\Device"
Set-ItemProperty -Path $registryPath -Name EnableSCSIPersistentReservations -Value 0
```

AWSHistorial de versiones del controlador NVMe de Windows

En la tabla siguiente, se muestra qué controladores de NVMe de AWS se ejecutan en cada versión de Windows Server en Amazon EC2.

Versión de Windows Server	AWSVersión del controlador de NVMe de
Windows Server 2025	última versión
Windows Server 2022	última versión
Windows Server 2019	última versión
Windows Server 2016	última versión
Windows Server 2012 R2	versión 1.5.1 y anteriores

Versión de Windows Server	AWSVersión del controlador de NVMe de
Windows Server 2012	versión 1.5.1 y anteriores
Windows Server 2008 R2	versión 1.3.2 y anteriores
Windows Server 2008	versión 1.3.2 y anteriores

En la siguiente tabla se describen las versiones del controlador NVMe de AWS.

Versión de un paquete	Versión de controlador	Detalles	Fecha de la versión
1.8.2	1.8.2	• Se corrigió la comprobación de errores durante el inicio al mejorar la gestión de las interrupciones.	15 de junio de 2026
1.8.1	1.8.1	• Se ha corregido un problema de retrocompatibilidad con la generación del número de serie del disco.	24 de febrero de 2026
1.8.0	1.8.0	• Se agregó soporte para que los IOCTL funcionen con dispositivos que implementen la administración dinámica del espacio de nombres. Para obtener más información, consulte IOCTL_SCSI_MINIPORT IOCTL en la documentación de Microsoft. • Se corrigieron errores en el comando Get Log Page y en la generación del número de serie.	16 de enero de 2026
1.7.0	1.7.0	• Se agregó compatibilidad para el comando Get Log Page de NVMe. • Se agregó compatibilidad para las estadísticas de rendimiento detalladas para volúmenes del almacén de instancias de EBS y EC2.	17 de septiembre de 2025

Versión de un paquete	Versión de controlador	Detalles	Fecha de la versión
		• Se corrigieron errores del comando Identify Namespace.	
1.6.0	1.6.0	• Se actualizó el script de instalación para usar PnPUtil. • Se actualizó el archivo ebsnvme-id.exe para usar NVMe IOCTL.	25 de octubre de 2024
1.5.1	1.5.0	Se corrigió el script de instalación para crear una carpeta para la herramienta `ebsnvme-id` si no estaba presente.	17 de noviembre de 2023
1.5.0	1.5.0	Se agregó compatibilidad con las reservas persistentes de la Interfaz de sistemas informáticos pequeños (SCSI) para las instancias que ejecutan Windows Server 2016 y versiones posteriores. La herramienta ebsnvme-id (`ebsnvme-id.exe`) ahora está instalada de forma predeterminada.	31 de agosto de 2023
1.4.2	1.4.2	Se ha corregido un error que provocaba que Controlador NVMe de AWS no admitiera los volúmenes del almacén de instancias en las instancias de D3.	16 de marzo de 2023
1.4.1	1.4.1	Informes de escritura preferida del espacio de nombres con un alto grado de detalle (NPGW) para volúmenes de EBS que admiten esta característica opcional de NVMe. Para obtener más información, consulte la sección 8.25, “Improving Performance through I/O Size and Alignment Adherence” (Mejora del rendimiento a través de E/S y el cumplimiento de la alineación), en la Especificación base de NVMe, versión 1.4.	20 de mayo de 2022

Versión de un paquete	Versión de controlador	Detalles	Fecha de la versión
1.4.0	1.4.0	• Se ha agregado soporte para IOCTL que permite a las aplicaciones interactuar con dispositivos NVMe. Este soporte permite que las aplicaciones obtengan la lista de `IdentifyController` ,`IdentifyNamespace` y `NameSpace` del dispositivo NVMe. Para obtener más información, consulte Consultas específicas del protocolo en la documentación de Microsoft. • La versión del controlador 1.4.0 y la última herramienta `ebsnvme-id` (`ebsnvme-id.exe`) se combinan en un solo paquete. Esta combinación le permite instalar el controlador y la herramienta desde un solo paquete. Para obtener más información, consulte Controladores NVMe. • Correcciones de errores y mejoras de fiabilidad.	23 de noviembre de 2021
1.3.2	1.3.2	Se ha corregido un problema en la modificación de volúmenes de EBS que procesaban de forma activa E/S, lo que podría dar lugar a daños en los datos. Los clientes que no modifican volúmenes de EBS online (por ejemplo, cambiando el tamaño o el tipo) no se ven afectados. Esta es la última versión que puede ejecutarse en Windows Server 2008 y 2008 R2. Esta versión está disponible para su descarga, pero ya no cuenta con soporte. Windows Server 2008 y 2008 R2 han llegado al final de su vida útil y Microsoft ya no los admite.	10 de septiembre de 2019
1.3.1	1.3.1	Mejoras de fiabilidad.	21 de mayo de 2019

Versión de un paquete	Versión de controlador	Detalles	Fecha de la versión
1.3.0	1.3.0	Mejoras en la optimización del dispositivo.	31 de agosto de 2018
1.2.0	1.2.0	Mejoras de rendimiento y fiabilidad de los dispositivos NVMe de AWS en todas las instancias admitidas, incluidas las instancias bare metal.	13 de junio de 2018
>1.0.0	>1.0.0	AWSControlador NVMe de para los tipos de instancias admitidos que ejecutan Windows Server.	12 de febrero de 2018

Suscribirse a las notificaciones de

Amazon SNS puede notificarle cuando se publiquen nuevas versiones de los controladores de Windows para EC2. Para suscribirse a estas notificaciones, utilice el siguiente procedimiento.

Para suscribirse a las notificaciones de EC2 desde la consola

1. Abra la consola de Amazon SNS en https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home.
2. En la barra de navegación, cambie la región a EE. UU. Este (Norte de Virginia), si es necesario. Debe seleccionar esta región porque las notificaciones de SNS a las que se va a suscribir están en esa región.
3. En el panel de navegación, seleccione Subscriptions.
4. Seleccione Create subscription.
5. En el cuadro de diálogo Crear suscripción, haga lo siguiente:
   a. En ARN de tema, copie el siguiente nombre de recurso de Amazon (ARN):

      arn:aws:sns:us-east-1:801119661308:ec2-windows-drivers
   b. En Protocol (Protocolo), elija `Email`.
   c. En Punto de conexión, escriba una dirección de correo electrónico que pueda utilizar para recibir notificaciones.
   d. Seleccione Create subscription.

6. Debe recibir un correo electrónico de confirmación. Abra el mensaje y siga las instrucciones para completar la suscripción.

Cuando se publican nuevos controladores de Windows para EC2, enviamos notificaciones a los suscriptores. Si ya no desea recibir estas notificaciones, utilice el siguiente procedimiento para cancelar la suscripción.

Para anular la suscripción a las notificaciones del controlador de Windows para Amazon EC2

1. Abra la consola de Amazon SNS en https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home.
2. En el panel de navegación, seleccione Subscriptions.
3. Seleccione la casilla de la suscripción y, a continuación, elija Actions (Acciones), Delete subscriptions (Eliminar suscripciones). Cuando se le pida confirmación, seleccione Delete (Eliminar).

Para suscribirte a las notificaciones de EC2 utilizando AWS CLI

Para suscribirte a las notificaciones de EC2 con AWS CLI, utiliza el siguiente comando.

```
aws sns subscribe --topic-arn arn:aws:sns:us-east-1:801119661308:ec2-windows-drivers --
protocol email --notification-endpoint YourUserName@YourDomainName.ext
```

Para suscribirse a las notificaciones de EC2 mediante AWS Tools for Windows PowerShell

Para suscribirte a las notificaciones de EC2 con AWS Tools for Windows PowerShell, utiliza el siguiente comando.

```
Connect-SNSNotification -TopicArn 'arn:aws:sns:us-east-1:801119661308:ec2-windows-
drivers' -Protocol email -Region us-east-1 -Endpoint 'YourUserName@YourDomainName.ext'
```

Otros controladores de dispositivos de Windows

El dispositivo AWS VMClock es un dispositivo de reloj virtual que está presente en las instancias basadas en Nitro. El dispositivo aparece en el Administrador de dispositivos, en Dispositivos del sistema, como `AWS VMClock Device`. AWS proporciona un paquete de controladores nulo (sin función) para Windows que permite al sistema operativo reconocer el dispositivo.

Instancias compatibles

El dispositivo AWS VMClock está disponible en los tipos de instancias basadas en Nitro. Para obtener una lista de los tipos de instancias basadas en Nitro, consulte Instancias basadas en Nitro.

Sistemas operativos compatibles

El paquete de controladores es compatible con las siguientes versiones de Windows Server:

- Windows Server 2016
- Windows Server 2019
- Windows Server 2022
- Windows Server 2025

Instalación de controladores

Si el dispositivo AWS VMClock muestra un icono de advertencia en el Administrador de dispositivos que indica que no hay ningún controlador instalado, puede instalar el paquete de controladores nulos de manera manual.

Para instalar el controlador AWS VMClock

1. Descargue y extraiga el paquete de controladores de Amazon S3.

```
Invoke-WebRequest https://s3.amazonaws.com/ec2-windows-drivers-downloads/
AWSVMClock/Latest/AWSVMClock.zip -OutFile $env:USERPROFILE\AWSVMClock.zip
Expand-Archive $env:USERPROFILE\AWSVMClock.zip -DestinationPath $env:USERPROFILE
\AWSVMClock
```

2. Instale el controlador mediante `pnputil`.

```
pnputil /add-driver $env:USERPROFILE\AWSVMClock\aws_vmclock.inf /install
```

3. Verifique el estado del dispositivo en el Administrador de dispositivos. No necesita reiniciar la instancia.

Configuración de su instancia de Windows de Amazon EC2

Tras iniciar una instancia de Windows, puede iniciar sesión como administrador para realizar una configuración adicional de las características y la configuración del sistema de Windows. Utilidades de solución de problemas de Windows de EC2 puede ayudarle con la solución de problemas en su instancia.

Puede configurar los agentes de inicialización de Windows y otras características específicas de Windows de la siguiente manera.

Agentes de inicialización de Windows

Cada AMI de Windows de AWS (y muchas otras AMI que están disponibles en AWS Marketplace) incluye un agente de inicialización de Windows preconfigurado con la configuración predeterminada. Los agentes de inicialización realizan tareas durante el inicio de la instancia y se ejecutan si una instancia se detiene y posteriormente se inicia o se reinicia.

Inicialización rápida de EC2 para Windows

Todas las instancias de Amazon EC2 para Windows deben seguir los pasos de inicialización estándar del sistema operativo (SO) Windows, que incluyen varios reinicios y suelen tardar 15 minutos o más en completarse. Las AMI de Windows Server de Amazon EC2 que cuenten con la característica de lanzamiento rápido de EC2 habilitada completan algunos de esos pasos y reinicios por adelantado para reducir el tiempo de lanzamiento de una instancia.

Configuración del sistema específica de Windows

La siguiente lista incluye algunos ajustes del sistema que se aplican únicamente a los sistemas operativos Windows:

Cambiar la contraseña del administrador de Windows

Cuando se conecta a una instancia de Windows, debe especificar una cuenta de usuario y una contraseña que tenga permiso de acceso a la instancia. La primera vez que se conecta a una instancia, debe utilizar la cuenta del administrador y proporcionar la contraseña predeterminada. Cuando se conecta a una instancia por primera vez, recomendamos que cambie la contraseña de administrador de su valor predeterminado.

Agregar componentes de Windows System

Los sistemas operativos de Windows Server incluyen muchos componentes opcionales. Incluir todos los componentes opcionales en cada AMI de Windows Server de AWS no es práctico. En su lugar, le proporcionamos instantáneas de EBS de medios de instalación que tienen los archivos necesarios para configurar o instalar componentes en la instancia de Windows.

Instalación de WSL en Windows.

Puede descargar Windows Subsystem for Linux (WSL) de forma gratuita en su instancia de Windows Subsystem for Linux (WSL). Al instalar WSL, puede ejecutar herramientas de línea de comandos nativas de Linux directamente en su instancia de Windows y usar las herramientas de Linux para crear scripts, junto con su escritorio de Windows tradicional. Puede cambiar fácilmente entre Linux y Windows en una sola instancia de Windows, lo que puede resultarle útil en un entorno de desarrollo.

AWSControladores de dispositivos de para instancias de Windows

Puede actualizar los controladores de dispositivos de AWS de las instancias de Windows. Para obtener más información, consulte the section called “Administrar controladores de dispositivos”.

En la siguiente tabla se resumen los controladores admitidos para las instancias basadas en Nitro según la versión de Windows.

Versión	Controlador de almacenamiento	Controlador de red mejorado
Windows Server 2025	AWSVersión más reciente de NVMe	Versión más reciente de ENA
Windows Server 2022	AWSVersión más reciente de NVMe	Versión más reciente de ENA
Windows Server 2019	AWSVersión más reciente de NVMe	Versión más reciente de ENA
Windows Server 2016	AWSVersión más reciente de NVMe	Versión más reciente de ENA
Windows Server 2012 R2	AWSVersión 1.5.1 de NVMe	Versión 2.6.0 de ENA

Versión	Controlador de almacenamiento	Controlador de red mejorado
Windows Server 2008 R2	AWSVersión 1.3.2 de NVMe	Versión 2.2.3 de ENA

En la siguiente tabla se resumen los controladores admitidos para las instancias basadas en Xen según la versión de Windows.

Versión	Controlador de almacenamiento	Controlador de red mejorado
Windows Server 2022	AWSVersión más reciente de PV	• Versión más reciente de ENA [1] • Intel VF [2] • AWS Versión más reciente de PV [3]
Windows Server 2019	AWSVersión más reciente de PV	• Versión más reciente de ENA [1] • Intel VF [2] • AWS Versión más reciente de PV [3]
Windows Server 2016	AWSVersión más reciente de PV	• Versión más reciente de ENA [1] • Intel VF [2] • AWS Versión más reciente de PV [3]
Windows Server 2012 R2	AWSPV versión 8.4.3	• Versión 2.6.0 de ENA 2.6.0 [1] • Intel VF [2]

Versión	Controlador de almacenamiento	Controlador de red mejorado
		• AWS Versión 8.4.3 de PV 8.4.3 [3]
Windows Server 2008 R2	AWSPV de , versión 8.3.5	• Versión 2.2.3 de ENA 2.2.3 [1] • Intel VF [2] • AWS Versión 8.3.5 de PV 8.3.5 [3]

[1] Para los tipos de instancias G3, H1, I3, `m4.16xlarge`, P3, P3dn y R4.

[2] Para los tipos de instancias C3, C4, D2, I2, M4 (salvo `m4.16xlarge`) y R3.

[3] Para los tipos de instancias C1, M1, M2, M3, T1, T2, X1 y X1e.

Agentes de inicialización en instancias de Windows de Amazon EC2

Cada AMI de Windows de AWS incluye un agente de inicialización de Windows preconfigurado con la configuración predeterminada. Los agentes de inicialización realizan tareas durante el inicio de la instancia y se ejecutan si una instancia se detiene y posteriormente se inicia o se reinicia. Para obtener información sobre un agente específico, consulte las páginas de detalles de la siguiente lista.

Para obtener más información acerca de las AMI de AWS de Windows, consulte la referencia de las AMI de AWS Windows.

- Uso del agente EC2Launch v2 para realizar tareas durante la inicialización de una instancia de EC2
- Uso del agente EC2Launch v1 para realizar tareas durante la inicialización de una instancia de Windows de EC2
- Uso del servicio EC2Config para realizar tareas durante la inicialización de una instancia del sistema operativo Windows heredado de EC2

Contenidos

- Comparación de los agentes de inicialización de Amazon EC2
- Configuración del sufijo de DNS para los agentes de inicialización de Windows de EC2
- Suscripción a las notificaciones del agente de inicialización de Windows de EC2
- Administración del servicio de Windows para los agentes EC2Launch v2 y EC2Config

Comparación de los agentes de inicialización de Amazon EC2

La siguiente tabla muestra las principales diferencias de funcionalidad entre EC2Config, EC2Launch v1 y EC2Launch v2.

Característica	EC2Config	EC2Launch v1	EC2Launch v2
Run as (Ejecutar como)	Servicio de Windows	Scripts de PowerShell	Servicio de Windows
Admite	Solo sistema operativo heredado	Versiones de Windows Server: • 2016 • 2019 (LTSC y SAC)	Versiones de Windows Server: • 2016 • 2019 (LTSC y SAC) • 2022 • 2025
Archivo de configuración	XML	JSON	JSON/YAML
Establecer el nombre de usuario del administrador	No	No	Sí
Datos de usuario comprimidos	No	No	Sí
Datos de usuario local procesados en AMI	No	No	Sí, se puede configurar

Característica	EC2Config	EC2Launch v1	EC2Launch v2
Configuración de tareas en datos de usuario	No	No	Sí
Fondo de pantalla configurable	No	No	Sí
Personalizar el orden de ejecución de las tareas	No	No	Sí
Tareas configurables	15	9	20 durante la inicializ ación
Admite el Visor de eventos de Windows	Sí	No	Sí
Número de tipos de eventos del Visor de eventos	2	0	30

> **Note**
>
> La documentación de EC2Config se proporciona únicamente como referencia histórica. Microsoft ya no admite las versiones del sistema operativo en las que se ejecuta. Recomendamos encarecidamente que actualice al servicio de lanzamiento más reciente.

Configuración del sufijo de DNS para los agentes de inicialización de Windows de EC2

Con los agentes de inicialización de Amazon EC2, puede configurar una lista de sufijos de DNS que las instancias de Windows utilizan para la resolución de nombres de dominio. Los agentes de inicialización anulan la configuración estándar de Windows en la clave de registro `System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\SearchList` al agregar los siguientes valores a la lista de búsqueda de sufijos de DNS:

- El dominio de la instancia
- Los sufijos que resultan de la devolución del dominio de la instancia
- Dominio NV
- Los dominios especificados por cada tarjeta de interfaz de red

Todos los agentes de inicialización admiten la configuración de sufijos de DNS. Para obtener más información, consulte la versión específica del agente de inicialización:

- Para obtener información sobre la tarea `setDnsSuffix` y sobre cómo configurar los sufijos de DNS en EC2launch v2, consulte setDnsSuffix.
- Para obtener información sobre la configuración de la lista de sufijos de DNS y sobre cómo habilitar o deshabilitar la devolución en EC2launch v1, consulte Configuración del agente EC2Launch v1 en su instancia de Windows.
- Para obtener información sobre la configuración de la lista de sufijos de DNS y sobre cómo habilitar o deshabilitar la devolución en EC2Config, consulte Archivos de configuración de EC2Config.

Devolución de nombres de dominio

La devolución de nombres de dominio es un comportamiento de Active Directory que permite a los equipos de un dominio secundario acceder a los recursos del dominio principal sin utilizar un nombre de dominio completo. De forma predeterminada, la devolución de nombres de dominio continúa hasta que solo queden dos nodos en la progresión del nombre de dominio.

Los agentes de inicialización transfieren el nombre de dominio si la instancia está conectada a un dominio y agregan los resultados a la lista de búsqueda de sufijos de DNS que se mantiene en la clave de registro **`System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\SearchList`**. Los agentes utilizan la configuración de las siguientes claves de registro para determinar el comportamiento de devolución.

- **`System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\UseDomainNameDevolution`**
  - Si no se establece, deshabilita la devolución.
  - Si se establece en `1`, habilita la devolución (valor predeterminado).
  - Si no se establece en `0`, deshabilita la devolución.

- **`System\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters\DomainNameDevolutionLevel`**
  - Si no se establece, utilice el nivel 2 (valor predeterminado).
  - Si se establece en 3 o un número mayor, utilice el valor para establecer el nivel.

Al deshabilitar la devolución o cambiar su configuración a un nivel superior, la clave de registro `System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\SearchList` seguirá conteniendo los sufijos que se agregaron anteriormente. Estos no se eliminan automáticamente. Puede actualizar la lista de manera manual o borrarla y dejar que su agente lleve a cabo el proceso de configuración de la nueva lista.

> **Note**
>
> Para borrar la lista de sufijos de DNS del registro, puede ejecutar el siguiente comando.
>
> ```
> PS C:\> Invoke-CimMethod -ClassName Win32_NetworkAdapterConfiguration -
> MethodName "SetDNSSuffixSearchOrder" -Arguments @{ DNSDomainSuffixSearchOrder =
>  $null } | Out-Null
> ```

Ejemplos de devolución

En los siguientes ejemplos se muestra la progresión de los nombres de dominio a lo largo del proceso de devolución.

`corp.example.com`

- Progresa hasta `example.com`.

`locale.region.corp.example.com`

1. Progresa hasta . `region.corp.example.com`
2. Progresa hasta `corp.example.com`.
3. Progresa hasta `example.com`

`locale.region.corp.example.com` con una configuración de `DomainNameDevolutionLevel=3`

1. Progresa hasta `region.corp.example.com`.
2. Progresa hasta `corp.example.com`. La progresión se detiene aquí, debido a la configuración del nivel.

Suscripción a las notificaciones del agente de inicialización de Windows de EC2

Amazon SNS puede enviarle notificaciones cuando se publiquen nuevas versiones de los agentes de inicialización de EC2. Para suscribirse a estas notificaciones, utilice el siguiente procedimiento.

Suscripción a las notificaciones de EC2Config

1. Abra la consola de Amazon SNS en https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home.
2. En la barra de navegación, cambie la región a EE. UU. Este (Norte de Virginia), si es necesario. Debe seleccionar esta región porque las notificaciones de SNS a las que se va a suscribir se han creado en esa región.
3. En el panel de navegación, seleccione Subscriptions.
4. Seleccione Create subscription.
5. En el cuadro de diálogo Crear suscripción, haga lo siguiente:
   a. En ARN del tema, use el siguiente nombre de recurso de Amazon (ARN) que coincida con el agente del que desea recibir las notificaciones:
      - EC2Launch v2:

        ```
        arn:aws:sns:us-east-1:309726204594:amazon-ec2launch-v2
        ```

      - EC2Launch o EC2Config:

        ```
        arn:aws:sns:us-east-1:801119661308:ec2-windows-ec2config
        ```

   b. En Protocolo, elija `Email`.
   c. En Punto de conexión, escriba la dirección de correo electrónico donde desee que se reciban las notificaciones.
   d. Seleccione Create subscription.

6. Debe recibir un correo electrónico donde se solicita que confirme la suscripción. Abra el mensaje y siga las instrucciones para completar la suscripción.

Cada vez que se publique una nueva versión del agente de inicialización, enviaremos una notificación a los suscriptores. Si ya no desea recibir estas notificaciones, utilice el siguiente procedimiento para cancelar la suscripción.

Anulación de la suscripción a las notificaciones del agente de inicialización

1. Abra la consola de Amazon SNS.
2. En el panel de navegación, seleccione Subscriptions.
3. Seleccione la suscripción y, en Acciones, elija Delete subscriptions (Eliminar suscripciones). Cuando se le pida confirmación, seleccione Delete (Eliminar).

Administración del servicio de Windows para los agentes EC2Launch v2 y EC2Config

Si ha iniciado sesión en la instancia como usuario con derechos de administrador, puede administrar los agentes de inicialización EC2Launch v2 y EC2Config como lo haría con cualquier otro servicio de Windows. EC2Launch v1 es un conjunto de scripts de PowerShell que se administra mediante una tarea programada de forma predeterminada. Esta sección trata de la administración del servicio para EC2Launch v2 y EC2Config.

Para aplicar la configuración actualizada a la instancia, puede detener y reiniciar el agente EC2Launch v2 o el agente de inicialización de servicios EC2Config desde la interfaz de servicios de Microsoft Management Console (MMC). Del mismo modo, al instalar una nueva versión del agente de inicialización, primero debe detener el agente y reiniciarlo cuando se complete la instalación.

> **Note**
>
> Debe abrir la interfaz de los servicios de MMC como administrador para seleccionar estas acciones. Para ello, puede seleccionar Ejecutar como administrador en el menú contextual. Como alternativa, para abrir la interfaz con el teclado, siga estos pasos:
>
> 1. Con la tecla `Tab` o las teclas de flecha, seleccione el elemento del menú Servicios en el menú Herramientas administrativas.
> 2. Utilice la siguiente combinación de teclas para abrir como administrador: `Ctrl` + `Shift` +`Enter`.

En los siguientes procedimientos se enumeran los pasos para detener e iniciar el agente de inicialización en la instancia.

Detención del agente de inicialización

1. Lance y conéctese a la instancia de Windows.
2. Seleccione Herramientas administrativas en el menú Inicio de Windows.
3. Abra la consola Servicios como administrador, tal y como se describe al principio de esta sección.
4. En la lista de servicios, seleccione el agente que se está ejecutando en la instancia (EC2Launch o EC2Config) y, a continuación, seleccione Detener en el menú Acción. También puede utilizar el menú contextual para detener el agente.

Reinicio del agente de inicialización

1. Lance y conéctese a la instancia de Windows.
2. Seleccione Herramientas administrativas en el menú Inicio de Windows.
3. Abra la consola Servicios como administrador, tal y como se describe al principio de esta sección.
4. En la lista de servicios, seleccione el agente que se está ejecutando en la instancia (EC2Launch o EC2Config) y, a continuación, seleccione Iniciar o Reiniciar en el menú Acción. También puede utilizar el menú contextual para reiniciar el agente.

Si no necesita actualizar las opciones de configuración, crear su propia AMI o utilizar AWS Systems Manager, puede eliminar o desinstalar el agente de inicialización.

Delete

Si elimina un servicio, se eliminará su subclave de registro.

Desinstalar

Si desinstala un servicio, se eliminarán los archivos, la subclave de registro y cualquier atajo del servicio.

Eliminación del agente de inicialización

1. Lance y conéctese a la instancia de Windows.

2. Inicie una ventana del símbolo del sistema de Windows.
3. Ejecute uno de los siguientes comandos para eliminar el agente de inicialización.

   - Ejecute el siguiente comando para eliminar EC2Launch o EC2Launch v2:

     ```
     sc delete ec2launch
     ```

   - Ejecute el siguiente comando para eliminar el servicio de EC2Config:

     ```
     sc delete ec2config
     ```

Desinstalación del agente de inicialización

1. Lance y conéctese a la instancia de Windows.
2. Seleccione Sistema Windows y, a continuación, Panel de control en el menú Inicio de Windows.
3. Seleccione Programas y características para abrir la lista de programas que están instalados en la instancia.
4. Seleccione el agente de inicialización de la lista (Amazon EC2Launch o EC2ConfigService) y, a continuación, seleccione Desinstalar en el menú Archivo. También puede utilizar el menú contextual.

   > **Note**
   >
   > Puede ver qué versión del agente de inicialización está instalada en la columna Versión.

Uso del agente EC2Launch v2 para realizar tareas durante la inicialización de una instancia de EC2

Todas las instancias admitidas de Amazon EC2 que se lanzan desde las AMI para Windows Server 2022 y Windows Server 2025 de AWS incluyen el agente de inicialización EC2Launch v2 (`EC2Launch.exe`) de manera predeterminada. También proporcionamos AMI de Windows Server 2016 y 2019 con EC2Launch v2 instalado como agente de inicialización predeterminado. Estas AMI se proporcionan de manera adicional a las AMI de Windows Server 2016 y 2019 que incluyen EC2Launch v1. Puede buscar AMI de Windows que incluyan EC2Launch v2 de manera predeterminada ingresando el siguiente prefijo en la búsqueda en la página AMIs de la consola de Amazon EC2: `EC2LaunchV2-Windows_Server-*`.

Para comparar las características de la versión del agente de inicialización, consulte Comparación de los agentes de inicialización de Amazon EC2.

EC2Launch v2 realiza tareas durante el inicio de la instancia y se ejecuta si una instancia se detiene y posteriormente se inicia, o se reinicia. EC2Launch v2 también puede realizar tareas bajo demanda. Algunas de estas tareas se activan automáticamente, mientras que otras se deben activar manualmente. El servicio EC2Launch v2 admite todas las características de EC2Config y EC2Launch.

Este servicio utiliza un archivo de configuración para controlar su funcionamiento. Puede actualizar el archivo de configuración mediante una herramienta gráfica o editándolo directamente como un archivo .yml único (`agent-config.yml`). Para obtener más información acerca de las ubicaciones de los archivos, consulte Estructura del directorio de EC2Launch v2.

EC2Launch v2 publica registros de eventos de Windows para ayudarlo a solucionar errores y establecer desencadenadores. Para obtener más información, consulte Registros de eventos de Windows.

Versiones de sistemas operativos compatibles

El agente EC2Launch v2 es compatible con las siguientes versiones del sistema operativo (SO) Windows Server:

- Windows Server 2025
- Windows Server 2022
- Windows Server 2019 (canal de servicio a largo plazo y canal semestral)
- Windows Server 2016

Tareas que se ejecutan de forma predeterminada

El agente EC2Launch v2 ejecuta las siguientes tareas solo una vez de forma predeterminada durante la primera inicialización de la instancia. Las tareas están organizadas según el orden en que se ejecutan dentro de su etapa de inicialización.

Etapa `Boot`

- extendRootPartition

Etapa `PreReady`

- activateWindows
- setDnsSuffix
- setAdminAccount
- setWallpaper

Etapa `PostReady`

- startSsm

Conceptos de EC2Launch v2

Es útil entender los siguientes conceptos al considerar EC2Launch v2.

agent-config

`agent-config` es un archivo que se encuentra en la carpeta de configuración de EC2Launch v2. Incluye configuración para las etapas de arranque, red, PreReady y PostReady. Este archivo se utiliza con el objetivo de especificar la configuración de la instancia para las tareas que deben ejecutarse cuando la AMI se arranca por primera vez o las veces siguientes.

De forma predeterminada, la instalación de EC2Launch v2 instala un archivo `agent-config` que incluye configuraciones recomendadas que se utilizan en AMI estándar de Amazon Windows. Puede actualizar el archivo de configuración para modificar la experiencia de arranque predeterminada de la AMI que EC2Launch v2 especifique. Para obtener más información acerca de las ubicaciones de los archivos, consulte Estructura del directorio de EC2Launch v2.

Frecuencia

La frecuencia de las tareas determina cuándo deben ejecutarse las tareas, en función del contexto de arranque. La mayoría de las tareas solo tienen una frecuencia permitida. Puede especificar la frecuencia de las tareas de `executeScript`.

Verá las siguientes frecuencias en Configuración de tareas de EC2Launch v2.

- Una vez: la tarea se ejecuta una vez, cuando la AMI se ha arrancado por primera vez (Sysprep terminado).
- Siempre: la tarea se ejecuta cada vez que se ejecuta el agente de inicialización. El agente de inicialización se ejecuta cuando:
  - una instancia se inicia o se reinicia

- el servicio EC2Launch se ejecuta
- `EC2Launch.exe run` se invoca

Etapa

Una etapa es una agrupación lógica de tareas que ejecuta el agente EC2Launch v2. Algunas tareas solo pueden ejecutarse en una etapa específica. Otras se pueden ejecutar en varias etapas. Al usar `agent-config.yml`, debe especificar una lista de etapas y una lista de tareas a ejecutar dentro de cada etapa.

El servicio ejecuta las etapas en el siguiente orden:

Fase 1: Iniciar

Fase 2: Red

Fase 3: PreReady

Windows está listo

Una vez finalizada la etapa de preparación previa, el servicio envía el mensaje `Windows is ready` a la consola Amazon EC2.

Etapa 4: PostReady

Los datos del usuario se ejecutan durante la etapa PostReady. Algunas versiones del script se ejecutan antes de la etapa PostReady del archivo `agent-config.yml` y otras después, de la siguiente manera:

Antes de `agent-config.yml`

- Datos de usuario de YAML versión 1.1
- Datos de usuario XML

Después de `agent-config.yml`

- Datos de usuario de YAML, versión 1.0 (versión antigua para compatibilidad con versiones anteriores)

Para ver etapas y tareas de ejemplo, consulte Ejemplo: `agent-config.yml`.

Cuando utilice datos de usuario, debe especificar una lista de tareas para que las ejecute el agente de inicialización. El escenario está implícito. Para ver tareas de ejemplo, consulte Ejemplo: datos de usuario.

EC2Launch v2 ejecuta la lista de tareas en el orden en que usted especifique en `agent-config.yml` y en los datos de usuario. Las etapas se ejecutan de forma secuencial. La siguiente etapa comienza una vez finalizada la anterior. Las tareas se ejecutan de forma secuencial.

Tarea

Puede invocar una tarea para que realice una acción en una instancia. Se pueden configurar las tareas en el archivo `agent-config.yml` o a través de los datos de usuario. Para obtener una lista de las tareas disponibles para EC2Launch v2, consulte Tareas de EC2Launch v2. Para obtener información y el esquema sobre la configuración de tareas, consulte Configuración de tareas de EC2Launch v2.

Datos de usuario

Los datos de usuario son datos que se pueden configurar al iniciar una instancia. Puede actualizar los datos de usuario para cambiar dinámicamente el modo en que se configuran las AMI personalizadas o las AMI de inicio rápido. EC2Launch v2 admite una entrada de datos de usuario de 60 KB. Los datos de usuario incluyen sólo la etapa UserData y, por lo tanto, se ejecutan después del archivo `agent-config`. Puede introducir datos de usuario al iniciar una instancia utilizando el asistente de inicialización de instancias o modificar los datos de usuario desde la consola de EC2. Para obtener más información sobre el trabajo con datos de usuarios, consulte Cómo gestiona Amazon EC2 los datos de usuario de las instancias de Windows.

Información general sobre las tareas de EC2Launch v2

EC2Launch v2 puede realizar las siguientes tareas en cada arranque:

- Configure fondos de pantalla nuevos y personalizados opcionalmente en los que se representen información sobre la instancia.
- Establezca los atributos de la cuenta de administrador que se crea en el equipo local.
- Agregue sufijos de DNS a la lista de sufijos de búsqueda. Sólo se agregan a la lista los sufijos que aún no existen.
- Establezca las letras de unidad para los volúmenes adicionales y amplíelas para utilizar el espacio disponible.
- Escriba archivos desde la configuración en el disco.
- Ejecute los scripts especificados en el archivo de configuración de EC2Launch v2 o desde `user-data`. Los scripts de `user-data` pueden ser texto plano o comprimidos y proporcionarse en formato base64.

- Ejecute un programa con argumentos dados.
- Establecer el nombre del equipo.
- Enviar información de instancia a la consola de Amazon EC2.
- Envía la huella digital del certificado RDP a la consola de Amazon EC2.
- Ampliar dinámicamente la partición del sistema operativo para incluir cualquier espacio sin particionar.
- Ejecute los datos del usuario. Para obtener más información acerca de cómo especificar datos de usuario, consulte Configuración de tareas de EC2Launch v2.
- Establezca rutas estáticas no persistentes para alcanzar el servicio de metadatos y los servidores AWS KMS.
- Establezca las particiones que no sean de arranque en `mbr` o `gpt`.
- Inicie el servicio Systems Manager tras Sysprep.
- Optimice la configuración de ENA.
- Habilite OpenSSH para versiones posteriores de Windows.
- Habilite tramas gigantes.
- Establezca Sysprep para que se ejecute con EC2Launch v2.
- Publique registros de eventos de Windows.

Estructura del directorio de EC2Launch v2

EC2Launch v2 debe instalarse en los siguientes directorios:

- Binarios de servicio: `%ProgramFiles%\Amazon\EC2Launch`
- Datos del servicio (configuración, archivos de registro y archivos de estado): `%ProgramData%\Amazon\EC2Launch`

> **Note**
>
> De manera predeterminada, Windows oculta los archivos y las carpetas en `C:\ProgramData`. Para ver los directorios y los archivos de EC2Launch v2, debe ingresar la ruta en Windows Explorer o cambiar las propiedades de la carpeta para mostrar los archivos y las carpetas ocultos.

El directorio `%ProgramFiles%\Amazon\EC2Launch` contiene binarios y bibliotecas auxiliares. Incluye los siguientes subdirectorios:

- `settings`
  - `EC2LaunchSettingsUI.exe`: interfaz de usuario para modificar el archivo `agent-config.yml`
  - `YamlDotNet.dll`: DLL para admitir algunas operaciones en la interfaz de usuario
- `tools`
  - `ebsnvme-id.exe`: herramienta para examinar los metadatos de los volúmenes de EBS en la instancia
  - `AWSAcpiSpcrReader.exe`: herramienta para determinar el puerto COM correcto que usar
  - `EC2LaunchEventMessage.dll`: DLL para admitir el registro de eventos de Windows para EC2Launch
- `service`
  - `EC2LaunchService.exe`: ejecutable del servicio de Windows que se lanza cuando el agente de lanzamiento se ejecuta como un servicio
- `EC2AgentTelemetry.dll`: DLL para admitir la telemetría de agentes de EC2
- `EC2Launch.exe`: ejecutable principal de EC2Launch
- `EC2LaunchAgentAttribution.txt`: atribución del código utilizado en EC2Launch

El directorio `%ProgramData%\Amazon\EC2Launch` contiene los subdirectorios siguientes. Todos los datos producidos por el servicio, incluidos los registros, la configuración y el estado, se almacenan en este directorio.

- `config`: configuración

  El archivo de configuración del servicio se almacena en este directorio como `agent-config.yml`. Este archivo se puede actualizar para modificar, agregar o eliminar tareas predeterminadas ejecutadas por el servicio. El permiso para crear archivos en este directorio se encuentra restringido a la cuenta de administrador a fin de evitar la escalada de privilegios.

- `log`: registros de instancias

  Los registros del servicio (`agent.log`) y la telemetría (`telemetry.log`) se almacenan en este directorio. Cuando `agent.log` alcanza un tamaño de 1 MB, se gira de forma automática y se crea un archivo de copia de seguridad con un formato de marca de tiempo (por ejemplo,

`agent-2026-03-02T18-56-39.188.log`). Solo se mantiene un archivo de registro de copia de seguridad a la vez.

- `state`: datos del estado del servicio

  El estado que utiliza el servicio para determinar qué tareas deben ejecutarse se almacena aquí. Hay un archivo `.run-once` que indica si el servicio ya se ejecutó después de Sysprep (por lo que las tareas con una frecuencia de una vez se omitirán en la siguiente ejecución). Este subdirectorio incluye un `state.json` y `previous-state.json` para realizar un seguimiento del estado de cada tarea.

- `sysprep`: Sysprep

  Este directorio contiene archivos que se utilizan para determinar qué operaciones debe realizar Sysprep cuando crea una AMI de Windows personalizada que se puede reutilizar.

- `wallpaper`: fondo de pantalla

  Las imágenes de este fondo de pantalla se almacenan en este directorio.

Telemetría

La telemetría es información adicional que ayuda a AWS a comprender mejor sus requisitos, diagnosticar problemas y ofrecer recursos para mejorar su experiencia con Servicios de AWS.

EC2Launch v2 versión `2.1.592` y posteriores recopilan telemetría, como métricas de uso y errores. Estos datos se recopilan de la instancia de Amazon EC2 en la que se ejecuta EC2Launch v2. Esto incluye todas las AMI de Windows que son propiedad de AWS.

EC2Launch v2 recopila los siguientes tipos de telemetría:

- Información de uso: comandos del agente, método de instalación y frecuencia de ejecución programada.
- Errores e información de diagnóstico: códigos de error de instalación del agente, códigos de error de ejecución y pilas de llamadas con error.

Ejemplos de datos recopilados desde la versión 2.0.592 hasta la 2.1.1:

```
2025/07/18 22:38:52Z: EC2LaunchTelemetry: IsTelemetryEnabled=true
2025/07/18 22:38:52Z: EC2LaunchTelemetry: AgentOsArch=windows_amd64
2025/07/18 22:38:52Z: EC2LaunchTelemetry: IsAgentScheduledPerBoot=true
```

```
2025/07/18 22:38:52Z: EC2LaunchTelemetry: AgentCommandErrorCode=0
2025/07/18 22:38:52Z: EC2LaunchTelemetry: AdminPasswordTypeCode=0
2025/07/18 22:38:52Z: EC2LaunchTelemetry: IpConflictDetectionCode=0
2025/07/18 22:38:52Z: EC2LaunchTelemetry: AgentErrorLocation=addroutes.go:49
```

A partir de la versión 2.2.63, los datos de telemetría de agentes de EC2 se formatean como un objeto JSON:

```
{"type":"EC2AgentTelemetry","agentId":"WindowsLaunchAgentV2" ... }
```

La telemetría se encuentra habilitada de forma predeterminada. Puede desactivar la recopilación de telemetría en cualquier momento.

Desactivar la telemetría en una instancia

Para desactivar la telemetría en una sola instancia, puede definir una variable de entorno del sistema o utilizar el MSI a fin de modificar la instalación.

Para desactivar la telemetría al establecer una variable de entorno de sistema, ejecute el siguiente comando como administrador.

```
setx /M EC2LAUNCH_TELEMETRY 0
```

Para desactivar la telemetría mediante el MSI, ejecute el siguiente comando después de descargar el MSI.

```
msiexec /i ".\AmazonEC2Launch.msi" Remove="Telemetry" /q
```

Más temas de EC2Launch v2

- Instalar la versión más reciente de EC2Launch v2
- Configuración de EC2Launch v2 en instancias de Windows
- Definiciones de tareas para tareas de inicio de EC2Launch v2
- Solución de problemas con el agente EC2Launch v2
- Historiales de versiones de EC2Launch v2

Instalar la versión más reciente de EC2Launch v2

Puede utilizar uno de los siguientes métodos para instalar el agente EC2Launch v2 en su instancia de EC2:

- Descargue el agente de Amazon S3 e instálelo con Windows PowerShell. Para obtener URL de descargas, consulte Descargas de EC2Launch v2 en Amazon S3.
- Instale desde SSM Distributor.
- Instale desde un componente del Generador de imágenes de EC2 al crear una imagen personalizada.
- Lance la instancia desde una AMI que tenga EC2Launch v2 preinstalado.

> **Warning**
>
> AmazonEC2Launch.msi desinstala versiones anteriores de los servicios de inicialización de EC2, como EC2Launch (v1) y EC2Config.

Para ver los pasos de instalación, seleccione la pestaña que coincida con su método preferido.

PowerShell

Para instalar la versión más reciente del agente EC2Launch v2 con Windows PowerShell, siga estos pasos.

1. Cree su directorio local.

```
New-Item -Path "$env:USERPROFILE\Desktop\EC2Launchv2" -ItemType Directory
```

2. Configure la URL de la ubicación de descarga. Ejecute el siguiente comando con la URL de Amazon S3 que utilizará. Para obtener URL de descargas, consulte Descargas de EC2Launch v2 en Amazon S3

```
$Url = "Amazon S3 URL/AmazonEC2Launch.msi"
```

3. Utilice el siguiente comando compuesto para descargar el agente y ejecutar la instalación

```
$DownloadFile = "$env:USERPROFILE\Desktop\EC2Launchv2\" + $(Split-Path -Path
 $Url -Leaf)
```

```
Invoke-WebRequest -Uri $Url -OutFile $DownloadFile
msiexec /i "$DownloadFile"
```

> **Note**
>
> Si recibe un error al descargar el archivo y está usando Windows Server 2016 o una versión anterior, es posible que sea necesario habilitar TLS 1.2 para su terminal PowerShell. Puede habilitar TLS 1.2 para la sesión actual de PowerShell con el siguiente comando y luego volver a intentarlo:
>
> ```
> [Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol =
>  [Net.SecurityProtocolType]::Tls12
> ```

4. El comando msiexec instala EC2Launch v2 en la siguiente ubicación en las instancias de Windows Server: `%ProgramFiles%\Amazon\EC2Launch`. Para comprobar que la instalación se ha ejecutado, puede comprobar el sistema de archivos local de la instancia.

AWS Systems Manager Distributor

Para configurar las actualizaciones automáticas de EC2launch v2 con configuración AWS Systems Manager rápida, consulte Instale y actualice de forma automática con la configuración rápida del distribuidor..

También puede realizar una instalación única del `AWSEC2Launch-Agent` paquete desde AWS Systems Manager Distributor. Para obtener instrucciones sobre cómo instalar un paquete desde Systems Manager Distributor, consulte Instalar o actualizar paquetes en la Guía del usuario de AWS Systems Manager.

EC2 Image Builder component

Puede instalar el componente `ec2launch-v2-windows` cuando crea una imagen personalizada con EC2 Image Builder. Para obtener instrucciones sobre cómo crear una imagen personalizada con EC2 Image Builder, consulteCreación de una canalización de imágenes utilizando el asistente de consola de EC2 Image Builder en la Guía del usuario de EC2 Image Builder.

AMI

EC2Launch v2 está preinstalado de forma predeterminada en las AMI de los sistemas operativos Windows Server 2022 y versiones posteriores:

- Windows_Server-*version*-English-Full-Base
- Windows_Server-*version*-English-Core-Base
- Windows_Server-*version*-English-Core-EKS_Optimized
- AMI de la *versión* de Windows Server con todos los demás idiomas
- AMI de la *versión* de Windows Server con SQL instalado

EC2Launch v2 también está preinstalado en las siguientes AMI de Windows Server. Puede encontrar estas AMI en la consola de Amazon EC2 o utilizando el siguiente prefijo de búsqueda: `EC2LaunchV2-` en la AWS CLI.

- EC2LaunchV2-Windows_Server-2019-English-Core-Base
- EC2LaunchV2-Windows_Server-2019-English-Full-Base
- EC2LaunchV2-Windows_Server-2016-English-Core-Base
- EC2LaunchV2-Windows_Server-2016-English-Full-Base

Instale y actualice EC2Launch v2 de forma automática con la configuración rápida del distribuidor de AWS Systems Manager.

Con la configuración rápida del distribuidor de AWS Systems Manager, puede configurar actualizaciones automáticas para EC2launch v2. El siguiente proceso configura una Asociación de Systems Manager en la instancia que actualiza automáticamente el agente EC2Launch v2 con la frecuencia que especifique. La asociación que crea la configuración rápida del distribuidor puede incluir instancias de una región y Cuenta de AWS, o instancias de una organización AWS. Para obtener más información sobre cómo crear una organización, consulte Tutorial: Creación y configuración de una organización en la AWS OrganizationsGuía del usuario.

Antes de comenzar, asegúrese de que las instancias cumplen todos los requisitos previos.

Requisitos previos

Para configurar las actualizaciones automáticas con la configuración rápida del distribuidor, las instancias deben cumplir los siguientes requisitos previos.

- Tiene al menos una instancia en ejecución que admite EC2Launch v2. Consulte los sistemas operativos admitidos por EC2Launch v2.

- Ha realizado las tareas de configuración de Systems Manager en sus instancias. Para obtener más información, consulte Configuración de Systems Manager en la AWS Systems ManagerGuía del usuario.
- EC2Launch v2 debe ser el único agente de lanzamiento instalado en su instancia. Si tiene más de un agente de lanzamiento instalado, la configuración rápida del distribuidor fallará. Antes de configurar EC2Launch v2 con una configuración rápida del distribuidor, desinstale los agentes de lanzamiento de EC2Config o EC2Launch v1, si existen.

Cómo configurar la configuración rápida del distribuidor para EC2Launch v2

Para crear una configuración para EC2Launch v2 con la configuración rápida del distribuidor, utilice las siguientes configuraciones cuando complete los pasos para la implementación del paquete de distribuidor:

- Paquetes de software: Agente Amazon EC2Launch v2.
- Frecuencia de actualización: Seleccione una frecuencia de la lista.
- Objetivos: Elija entre las opciones de implementación disponibles.

Para comprobar el estado de la configuración, vaya a la pestaña Configuraciones de configuración rápida de Systems Manager en el Consola de administración de AWS.

1. Abra la consola de AWS Systems Manager en https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
2. En el panel de navegación, elija Quick Setup.
3. En la pestaña Configuraciones, seleccione la fila asociada a la configuración que creó. La pestaña Configuraciones muestra las configuraciones e incluye un resumen de los detalles clave, como la región, el estado de la implementación y el estado de la asociación.

   > **Note**
   >
   > El nombre de la asociación de cada configuración de EC2Launch v2 Distributor comienza con el siguiente prefijo: `AWS-QuickSetup-Distributor-EC2Launch-Agent-`.

4. Para ver los detalles, seleccione la configuración y elija Ver detalles.

Para obtener más información y los pasos de solución de problemas, consulte los resultados de solución de problemas de la configuración rápida en la AWS Systems ManagerGuía del usuario.

Descargas de EC2Launch v2 en Amazon S3

Para instalar la versión más reciente de EC2Launch v2, descargue el instalador de la siguiente ubicación:

- https://s3.amazonaws.com/amazon-ec2launch-v2/windows/amd64/latest/AmazonEC2Launch.msi

Configurar las opciones de instalación

Al instalar o actualizar EC2Launch v2, puede configurar las opciones de instalación con el cuadro de diálogo de instalación de EC2Launch v2 o con el comando msiexec en una consola de línea de intérprete de comandos.

La primera vez que el instalador de EC2Launch v2 se ejecuta en una instancia, inicializa la configuración del agente de inicialización de la instancia de la siguiente manera:

- Crea la ruta local y escribe en ella el archivo del agente de inicialización. Esto a veces se denomina instalación limpia.
- Crea la variable de entorno `EC2LAUNCH_TELEMETRY` si aún no existe, y la establece en función de su configuración.

Para obtener detalles de configuración, seleccione la pestaña que coincida con el método de configuración que utilizará.

Amazon EC2Launch Setup dialog

Al instalar o actualizar EC2Launch v2, puede configurar las siguientes opciones de instalación a través del cuadro de diálogo de instalación de EC2Launch v2.

Opciones de instalación básica

Enviar telemetría

Al incluir esta característica en el cuadro de diálogo de configuración, el instalador establece la variable de entorno `EC2LAUNCH_TELEMETRY` hasta un valor de `1`. Si deshabilita Enviar telemetría, el instalador establece la variable de entorno en un valor de `0`.

Cuando se ejecuta el agente EC2Launch v2, lee la variable de entorno `EC2LAUNCH_TELEMETRY` para determinar si se deben cargar datos de telemetría. Si el valor es igual a `1`, carga los datos. De lo contrario, no los carga.


Configuración predeterminada

La configuración predeterminada de EC2Launch v2 consiste en sobrescribir el agente de inicialización local si ya existe. La primera vez que ejecuta una instalación en una instancia, la configuración predeterminada realiza una instalación limpia. Si deshabilita la configuración predeterminada en la instalación inicial, se producirá un error en la instalación.

Si vuelve a ejecutar la instalación en la instancia, puede deshabilitar la configuración predeterminada para realizar una actualización que no sustituya el archivo `%ProgramData%/Amazon/EC2Launch/config/agent-config.yml`.

Ejemplo: actualizar EC2Launch v2 con telemetría

El siguiente ejemplo muestra el cuadro de diálogo de configuración de EC2Launch v2 configurado para actualizar la instalación actual y habilitar la telemetría. Esta configuración realiza una instalación sin reemplazar el archivo de configuración del agente y establece la variable de entorno `EC2LAUNCH_TELEMETRY` hasta un valor de `1`.



Command line

Al instalar o actualizar EC2Launch v2, puede configurar las siguientes opciones de instalación con el comando msiexec en una consola de línea de intérprete de comandos.

Valores de parámetro **`ADDLOCAL`**

Básico (obligatorio)

Instale el agente de inicialización. Si este valor no está presente en el parámetro `ADDLOCAL`, finaliza la instalación.

Limpio

Cuando incluye el valor `Clean` en el parámetro `ADDLOCAL`, el instalador escribe el archivo de configuración del agente en la siguiente ubicación: `%ProgramData%/Amazon/EC2Launch/config/agent-config.yml`. Si el archivo de configuración del agente ya existe, lo sobrescribe.

Cuando salga del valor `Clean` fuera del parámetro `ADDLOCAL`, el instalador realiza una actualización que no reemplaza el archivo de configuración del agente.

Telemetría

Cuando incluye el valor `Telemetry` en el parámetro `ADDLOCAL`, el instalador establece loa variable de entrono `EC2LAUNCH_TELEMETRY` hasta un valor de `1`.

Cuando salga del valor `Telemetry` fuera del parámetro `ADDLOCAL`, el instalador establece la variable de entorno en un valor de `0`.

Cuando se ejecuta el agente EC2Launch v2, lee la variable de entorno `EC2LAUNCH_TELEMETRY` para determinar si se deben cargar datos de telemetría. Si el valor es igual a `1`, carga los datos. De lo contrario, no los carga.

Ejemplo: instalar EC2Launch v2 con telemetría

```
& msiexec /i "C:\Users\Administrator\Desktop\EC2Launchv2\AmazonEC2Launch.msi"
 ADDLOCAL="Basic,Clean,Telemetry" /q
```

Verificar la versión de EC2Launch v2

Siga uno de los procedimientos siguientes para verificar la versión de EC2Launch v2 instalada en las instancias.

PowerShell

Verifique la versión instalada de EC2Launch v2 con Windows PowerShell de la siguiente manera.

1. Lance una instancia desde la AMI y conéctese a ella.
2. Ejecute el siguiente comando en PowerShell para verificar la versión instalada de EC2Launch v2:

```
& "C:\Program Files\Amazon\EC2Launch\EC2Launch.exe" version
```

Windows Control Panel

Verifique la versión instalada de EC2Launch v2 en el panel de control de Windows de la siguiente manera.

1. Lance una instancia desde la AMI y conéctese a ella.
2. Abra el panel de control de Windows y elija Programas y características.
3. En la lista de programas instalados, busque `Amazon EC2Launch`. Su número de versión aparece en la columna Version (Versión).

Para ver las actualizaciones más recientes de las AMI de Windows de AWS, consulte el historial de versiones de las AMI de Windows en la Referencia de las AMI de Windows de AWS.

Para obtener la última versión de EC2Launch v2, consulte Historial de versiones de EC2Launch v2.

Puede recibir notificaciones cuando se publiquen nuevas versiones del servicio EC2Launch v2. Para obtener más información, consulte Suscripción a las notificaciones del agente de inicialización de Windows de EC2.

Configuración de EC2Launch v2 en instancias de Windows

Esta sección contiene información acerca de cómo configurar las opciones para EC2Launch v2.

Los temas incluyen:

- Cambiar la configuración mediante el cuadro de diálogo de configuración de EC2Launch v2
- Configurar EC2Launch v2 mediante la CLI
- Configuración de tareas de EC2Launch v2


- Códigos de salida y reinicios de EC2Launch v2
- EC2Launch v2 y Sysprep

Cambiar la configuración mediante el cuadro de diálogo de configuración de EC2Launch v2

El siguiente procedimiento describe cómo utilizar el cuadro de diálogo de configuración de EC2Launch v2 para habilitar o desactivar la configuración.

> **Note**
>
> Si configuró de forma incorrecta las tareas personalizadas en el archivo agent-config.yml e intenta abrir el cuadro de diálogo configuración de Amazon EC2Launch, recibirá un mensaje de error. Para ver un esquema de ejemplo, consulte Ejemplo: `agent-config.yml`.

1. Lance y conéctese a la instancia de Windows.
2. En el menú Inicio, elija Todos los programas y, a continuación, vaya a la Configuración de EC2Launch. Antes de elegir Apagar con Sysprep o Apagar sin Sysprep, asegúrese de guardar los cambios que desee aplicar al ejecutar el apagado.



3. En la pestaña General del cuadro de diálogo Configuración de EC2Launch, puede habilitar o desactivar la siguiente configuración.

   a. Set Computer Name (Establecer nombre del equipo

      Si esta configuración está habilitada (está desactivada de forma predeterminada), el nombre de host actual se compara con el nombre de host deseado en cada arranque. Si los nombres de host no coinciden, el nombre de host se restablece y el sistema, opcionalmente, se reinicia para recoger el nuevo nombre de host. Si no se especifica un nombre de host personalizado, se genera mediante la dirección IPv4 privada con formato hexadecimal, por ejemplo, `ip-AC1F4E6`. Para evitar que se modifique el nombre de host no habilite esta opción.

   b. Extender volumen de arranque

Esta opción amplía dinámicamente `Disk 0/Volume 0` para incluir cualquier espacio sin particionar. Esto puede resultar útil cuando la instancia se arranca desde un volumen raíz con un tamaño personalizado.

c. Establecer cuenta de administrador

Cuando está habilitado, puede establecer los atributos de nombre de usuario y contraseña para la cuenta de administrador que se crea en el equipo local. Si esta característica no está habilitada, no se crea una cuenta de administrador en el sistema después de Sysprep. Proporcione una contraseña en `adminPassword` solo si `adminPasswordtype` es `Specify`.

Los tipos de contraseñas se definen de la siguiente manera:

i. `Random`

EC2Launch genera una contraseña y la cifra usando la clave del usuario. El sistema deshabilita esta configuración tras la inicialización de la instancia para que esta contraseña persista si la instancia se reinicia o si se detiene y se inicia.

ii. `Specify`

EC2Launch usa la contraseña que ha especificado en `adminPassword`. Si la contraseña no cumple los requisitos del sistema, EC2Launch genera una contraseña aleatoria en su lugar. La contraseña se almacena en `agent-config.yml` como texto sin cifrar y se elimina cuando Sysprep define la contraseña del administrador. EC2Launch cifra la contraseña usando la clave del usuario.

iii. `Do not set`

EC2Launch utiliza la contraseña especificada en el archivo unattend.xml. Si no especifica una contraseña en unattend.xml, la cuenta del administrador se desactiva.

d. Iniciar servicio SSM

Cuando se selecciona, el servicio Systems Manager queda habilitado para comenzar después de Sysprep. EC2Launch v2 realiza todas las tareas descritas anteriormente, y SSM Agent procesa las solicitudes para las funcionalidades de Systems Manager, como Run Command y administrador de estados.

Puede usar Run Command para actualizar las instancias existentes de manera que utilicen la versión más reciente del servicio EC2Launch v2 y de SSM Agent. Para obtener más

información, consulte Actualización del agente de SSM mediante el comando de ejecución en la Guía del usuario de AWS Systems Manager.

e. Optimizar ENA

Cuando se selecciona, la configuración de ENA se configura para garantizar que la configuración del escalado del lado de recepción de ENA y la configuración de profundidad de cola de recepción se optimizan para AWS. Para obtener más información, consulte Configurar la afinidad de CPU de escalado del lado de recepción.

f. Habilitar SSH

Esta configuración habilita OpenSSH para versiones posteriores de Windows para permitir la administración remota del sistema.


g. Habilitar tramas gigantes

Seleccione esta opción para habilitar las tramas gigantes. Las tramas gigantes pueden tener efectos no deseados en las comunicaciones de red, así que asegúrese de comprender cómo afectarán las tramas gigantes al sistema antes de habilitarlas. Para obtener más información acerca de las tramas gigantes, consulte Tramas gigantes (9 001 MTU).

h. Preparativos para la creación de imágenes

Seleccione si desea que su instancia de EC2 se cierre con o sin Sysprep. Cuando desee ejecutar Sysprep con EC2Launch v2, elija “Shutdown with Sysprep” (Apagar con Sysprep).

4. En la pestaña Sufijo de DNS, puede seleccionar si desea agregar una lista de sufijos DNS para la resolución DNS de los servidores que se ejecutan en EC2, sin proporcionar el nombre de dominio completo. Los sufijos de DNS pueden contener las variables `$REGION` y `$AZ`. Solo se agregarán a la lista los sufijos que aún no existan.




5. En la pestaña Fondo de pantalla, puede configurar el fondo de pantalla de la instancia con una imagen de fondo y especificar los detalles de la instancia para que se muestre el fondo de pantalla. Amazon EC2 genera los detalles cada vez que inicia sesión.

   Puede configurar su fondo de pantalla con los siguientes controles.

   - Mostrar detalles de la instancia en el fondo de pantalla: esta casilla de verificación activa o desactiva la visualización de detalles de la instancia en el fondo de pantalla.
   - Ruta de la imagen (.jpg): especifique la ruta a la imagen que se va a utilizar como fondo de pantalla.
   - Seleccionar atributos que mostrar en el fondo de pantalla: seleccione las casillas con los detalles de la instancia que quiere que aparezcan en el fondo de pantalla. Desactive las casillas de verificación que anteriormente seleccionadas para detalles de instancias que quiere eliminar del fondo de pantalla.
   - Mostrar etiquetas de la instancia en el fondo de pantalla: seleccione una de las siguientes configuraciones para mostrar etiquetas de la instancia en el fondo de pantalla:
     - Ninguna: no muestra ninguna etiqueta de instancia en el fondo de pantalla.
     - Mostrar todas: muestra todas las etiquetas de instancia en el fondo de pantalla.
     - Mostrar solo las filtradas: muestra las etiquetas de instancia especificadas en el fondo de pantalla. Al seleccionar esta configuración, puede agregar las etiquetas de instancia que quiera que se muestren en su fondo de pantalla en el cuadro Filtro de etiquetas de instancia.


> **Note**
>
> Debe habilitar las etiquetas en los metadatos para que se muestren en el fondo de pantalla. Para obtener más información acerca de las etiquetas y metadatos de instancias, consulte Visualización de etiquetas para las instancias de EC2 mediante los metadatos de la instancia.



6. En la pestaña Volúmenes, seleccione si desea inicializar los volúmenes asociados a la instancia. La habilitación establece letras de unidad para cualquier volumen adicional y las amplía para utilizar el espacio disponible. Si selecciona Todo, se inicializarán todos los volúmenes de almacenamiento. Si selecciona Dispositivos, solo se inicializarán los dispositivos especificados en la lista. Debe escribir el dispositivo para cada dispositivo que se inicialice. Utilice los

dispositivos enumerados en la consola de EC2, por ejemplo, `xvdb` o `/dev/nvme0n1`. La lista desplegable muestra los volúmenes de almacenamiento asociados a la instancia. Para introducir un dispositivo que no esté asociado a la instancia, escríbalo en el campo de texto.

Nombre, Letra y Partición son campos opcionales. Si no se especifica ningún valor para Partición, los volúmenes de almacenamiento más grandes que 2 TB se inicializan con el tipo de partición `gpt`, mientras que los más chicos que 2 TB se inicializan con el tipo de partición `mbr`. Si los dispositivos están configurados y un dispositivo que no sea NTFS contiene una tabla de particiones o los primeros 4 KB del disco contienen datos, se omite el disco y se registra la acción.



Configurar EC2Launch v2 mediante la CLI

Puede utilizar la interfaz de línea de comandos (CLI) para ajustar la configuración de EC2Launch y administrar el servicio. La siguiente sección contiene descripciones e información de uso de los comandos de la CLI que puede utilizar para administrar EC2Launch v2.

> **Note**
>
> El ejecutable de la CLI de EC2Launch v2, `EC2Launch.exe`, se encuentra en `C:\Program Files\Amazon\EC2Launch\`. De forma predeterminada, este directorio no está incluido en la variable PATH de Windows. La forma abreviada `ec2launch` *`command`* que se muestra en los ejemplos de esta sección no es reconocida directamente por el intérprete de comandos. Para ejecutar un comando, utilice la ruta completa del ejecutable o cambie primero al directorio de instalación. En el siguiente ejemplo de PowerShell se utiliza la ruta completa con el operador de llamada:
>
> ```
> & "C:\Program Files\Amazon\EC2Launch\EC2Launch.exe" status
> ```

Comandos

- collect-logs
- get-agent-config
- list-volumes
- reset
- run
- status
- sysprep
- validar
- versión
- fondo de pantalla

collect-logs

Recopila archivos de registro para EC2Launch, comprime los archivos y los coloca en un directorio especificado.

Ejemplo

```
ec2launch collect-logs -o C:\Mylogs.zip
```

Uso

`ec2launch collect-logs [flags]`

Flags

`-h`, `--help`

ayuda para `collect-logs`

`-o`, `--output string`

ruta a los archivos de registro de salida comprimidos

get-agent-config

Imprime `agent-config.yml` en el formato especificado (JSON o YAML). Si no se especifica ningún formato, `agent-config.yml` se imprime en el formato especificado anteriormente.

Ejemplo

```
ec2launch get-agent-config -f json
```

Uso

`ec2launch get-agent-config [flags]`

Flags

`-h`, `--help`

ayuda para `get-agent-config`

`-f`, `--format string`

formato de salida del archivo `agent-config`: `json`, `yaml`

list-volumes

Muestra todos los volúmenes de almacenamiento asociados a la instancia, incluidos los volúmenes efímeros y de EBS.

Ejemplo

```
ec2launch list-volumes
```

Uso

`ec2launch list-volumes`

Flags

`-h`, `--help`

ayuda para `list-volumes`

reset

El objetivo principal de esta tarea es restablecer el agente para la próxima vez que se ejecute. Con este objetivo, el comando reset elimina todos los datos de estado del agente para EC2Launch v2 del directorio local de `EC2Launch` (consulte Estructura del directorio de EC2Launch v2). Restablecer elimina de manera opcional el servicio y los registros de Sysprep.

El comportamiento de los scripts depende del modo en el que el agente los ejecute: en línea o de forma independiente.

En línea (predeterminado)

El agente de EC2Launch v2 ejecuta los scripts de uno en uno (`detach: false`). Este es el valor predeterminado.

> **Note**
>
> Cuando el script en línea emite un comando reset o sysprep, se ejecuta de manera inmediata y restablece el agente. La tarea actual finaliza y, a continuación, el agente se cierra sin ejecutar ninguna otra tarea.
> Por ejemplo, si la tarea que emite el comando hubiera estado seguida de una tarea `startSsm` (incluida de forma predeterminada cuando se ejecutan los datos del usuario), la tarea no se ejecutaría y el servicio Systems Manager nunca se iniciaría.

Desconectado

El agente EC2Launch v2 ejecuta scripts de manera simultánea a otras tareas (`detach: true`).

> **Note**
>
> Cuando el script independiente emite un comando reset o sysprep, dichos comandos esperan a que el agente termine antes de ejecutarse. Las tareas posteriores a executeScript seguirán ejecutándose.

Ejemplo

```
ec2launch reset -c
```

Uso

`ec2launch reset [flags]`

Flags

`-c`, `--clean`

limpia los registros de instancias antes de `reset`

`-h`, `--help`

ayuda para `reset`

run

Ejecuciones de EC2Launch v2.

Ejemplo

```
ec2launch run
```

Uso

`ec2launch run [flags]`

Flags

`-h`, `--help`

ayuda para `run`

status

Obtiene el estado del agente EC2Launch v2. Opcionalmente bloquea el proceso hasta que finalice el agente. El código de salida del proceso determina el estado del agente:

- `0`: el agente se ejecutó con éxito.
- `1`: el agente se ejecutó de forma incorrecta.
- `2`: el agente sigue en ejecución.
- `3`: el agente se encuentra en estado desconocido. El estado del agente es detenido o sin ejecución.
- `4`: se produjo un error al intentar recuperar el estado del agente.
- `5`: el agente no se está ejecutando y se desconoce el estado de la última ejecución registrada. Esto podría significar una de las siguientes opciones:
  - tanto el `state.json` y `previous-state.json` se han eliminado.
  - el `previous-state.json` se encuentra dañado.

  Este es el estado del agente después de ejecutar el comando `reset`.

Ejemplo:

```
ec2launch status -b
```

> **Note**
>
> El comando `status` escribe un mensaje breve en la consola (por ejemplo, `agent ran successfully`). Sin embargo, son los valores del código de salida del proceso indicados anteriormente, y no ese mensaje, los que determinan el estado del agente. Para ver el código de salida en PowerShell, consulte la variable automática `$LASTEXITCODE` después de ejecutar el comando. Por ejemplo:
>
> ```
> & "C:\Program Files\Amazon\EC2Launch\EC2Launch.exe" status; "ExitCode=
> $LASTEXITCODE"
> ```
>
> Un resultado de `ExitCode=0` indica que el agente se ejecutó correctamente.

Uso

```
ec2launch status [flags]
```

Flags

`-b,--block`

bloquea el proceso hasta que el agente termine de ejecutarse

`-h,--help`

ayuda para `status`

sysprep

El objetivo principal de esta tarea es restablecer el agente para la próxima vez que se ejecute. Para ello, el comando sysprep restablece el estado del agente, actualiza el archivo `unattend.xml`, desactiva RDP y ejecuta Sysprep.

El comportamiento de los scripts depende del modo en el que el agente los ejecute: en línea o de forma independiente.

En línea (predeterminado)

El agente de EC2Launch v2 ejecuta los scripts de uno en uno (`detach: false`). Este es el valor predeterminado.

> **Note**
>
> Cuando el script en línea emite un comando reset o sysprep, se ejecuta de manera inmediata y restablece el agente. La tarea actual finaliza y, a continuación, el agente se cierra sin ejecutar ninguna otra tarea.
> Por ejemplo, si la tarea que emite el comando hubiera estado seguida de una tarea `startSsm` (incluida de forma predeterminada cuando se ejecutan los datos del usuario), la tarea no se ejecutaría y el servicio Systems Manager nunca se iniciaría.

Desconectado

El agente EC2Launch v2 ejecuta scripts de manera simultánea a otras tareas (`detach: true`).

> **Note**
>
> Cuando el script independiente emite un comando reset o sysprep, dichos comandos esperan a que el agente termine antes de ejecutarse. Las tareas posteriores a executeScript seguirán ejecutándose.

Ejemplo:

```
ec2launch sysprep
```

Uso

`ec2launch sysprep [flags]`

Flags

`-c,--clean`

limpia los registros de instancias antes de `sysprep`

`-h,--help`

ayuda para Sysprep

`-s,--shutdown`

cierra la instancia después de `sysprep`

validar

Valida el archivo `agent-config` `C:\ProgramData\Amazon\EC2Launch\config\agent-config.yml`.

Ejemplo

```
ec2launch validate
```

Uso

`ec2launch validate [flags]`

Flags

-h , --help

ayuda para validate

versión

Obtiene la versión ejecutable.

Ejemplo

```
ec2launch version
```

Uso

ec2launch version [flags]

Flags

-h, --help

ayuda para version

fondo de pantalla

Establece el nuevo fondo de pantalla en la ruta de fondo de pantalla que se proporciona (archivo .jpg) y muestra los detalles de la instancia seleccionada.

Sintaxis

```
ec2launch wallpaper ^
--path="C:\ProgramData\Amazon\EC2Launch\wallpaper\Ec2Wallpaper.jpg" ^
--all-tags ^
--
attributes=hostName,instanceId,privateIpAddress,publicIpAddress,ipv6Address,instanceSize,availa
```

Entradas

Parameters

--allowed-tags [*nombre-etiqueta-1*, *nombre-etiqueta-n*]

(Opcional) Matriz JSON codificada en Base64 de nombres de etiquetas de instancia para mostrarla en el fondo de pantalla. Puede utilizar esta etiqueta o --all-tags, pero no ambas.

--attributes ***cadena-de-atributos-1***, ***cadena-de-atributos-n***

(Opcional) Lista separada por comas de `wallpaper` cadenas de atributos para aplicar la configuración al fondo de pantalla.

[--path| -p] ***cadena-de-ruta***

(Obligatorio) Especifique la ruta del archivo de imagen de fondo de `wallpaper`.

Indicadores

--all-tags

(Opcional) Muestre todas las etiquetas de instancia en el fondo de pantalla. Puede utilizar esta etiqueta o `--allowed-tags`, pero no ambas.

[--help | -h]

Muestra ayuda para el comando wallpaper.

Configuración de tareas de EC2Launch v2

Esta sección incluye el esquema de configuración, las tareas, detalles y ejemplos para `agent-config.yml` y datos del usuario.

Tareas y ejemplos

- Esquema: agent-config.yml
- Configuración de los scripts de datos de usuario de EC2Launch v2 que se ejecutan durante el inicio o el reinicio

Esquema: **`agent-config.yml`**

La estructura del archivo `agent-config.yml` se muestra a continuación. Tenga en cuenta que no es posible repetir una tarea en la misma etapa. Para ver las propiedades de las tareas, consulte las descripciones de tareas siguientes.

Estructura del documento: agent-config.yml

JSON

```
{
 "version": "1.1",
 "config": [
  {
   "stage": "string",
   "tasks": [
    {
     "task": "string",
     "inputs": {
      ...
     }
    },
    ...
   ]
  },
  ...
 ]
}
```

YAML

```
version: 1.1
config:
- stage: string
  tasks:
  - task: string
 inputs:
   ...
  ...
...
```

Ejemplo: **`agent-config.yml`**

En el ejemplo siguiente se muestran los valores del archivo de configuración `agent-config.yml`.

```
version: 1.1
config:
- stage: boot
  tasks:
  - task: extendRootPartition
- stage: preReady
  tasks:
  - task: activateWindows
```

```
    inputs:
      activation:
        type: amazon
  - task: setDnsSuffix
    inputs:
      suffixes:
      - $REGION.ec2-utilities.amazonaws.com
  - task: setAdminAccount
    inputs:
      password:
        type: random
  - task: setWallpaper
    inputs:
      path: C:\ProgramData\Amazon\EC2Launch\wallpaper\Ec2Wallpaper.jpg
      attributes:
      - hostName
      - instanceId
      - privateIpAddress
      - publicIpAddress
      - instanceSize
      - availabilityZone
      - architecture
- stage: postReady
  tasks:
  - task: startSsm
```

Configuración de los scripts de datos de usuario de EC2Launch v2 que se ejecutan durante el inicio o el reinicio

Los siguientes ejemplos de JSON y YAML muestran la estructura del documento para los datos de usuario. Amazon EC2 analiza cada tarea nombrada en la matriz `tasks` que especifique en el documento. Cada tarea tiene su propio conjunto de propiedades y requisitos. Para obtener información detallada, consulte Definiciones de tareas para tareas de inicio de EC2Launch v2.

> **Note**
>
> Una tarea solo debe aparecer una vez en la matriz de tareas de datos de usuario.

Estructura del documento: datos de usuario

JSON

```
{
 "version": "1.1",
 "tasks": [
  {
   "task": "string",
   "inputs": {
    ...
   },
  },
  ...
 ]
}
```

YAML

```
version: 1.1
tasks:
- task: string
  inputs:
    ...
...
```

Ejemplo: datos de usuario

Para obtener más información sobre datos de usuario, consulte Cómo gestiona Amazon EC2 los datos de usuario de las instancias de Windows.

El siguiente ejemplo de documento YAML muestra un script de PowerShell que EC2Launch v2 ejecuta como datos de usuario para crear un archivo.

```
version: 1.1
tasks:
- task: executeScript
  inputs:
  - frequency: always
    type: powershell
    runAs: localSystem
    content: |-
      New-Item -Path 'C:\PowerShellTest.txt' -ItemType File
```

Puede utilizar un formato XML para los datos de usuario que sea compatible con las versiones anteriores del agente de inicialización. EC2Launch v2 ejecuta el script como una

tarea `executeScript` en la etapa `UserData`. Para cumplir con el comportamiento de EC2Launch v1 y EC2Config, el script de datos del usuario se ejecuta como un proceso adjunto o en línea de forma predeterminada.

Puede agregar etiquetas opcionales para personalizar la ejecución del script. Por ejemplo, para ejecutar el script de datos de usuario cuando la instancia se reinicia, además de ejecutarse una vez cuando se inicia la instancia, puede usar la siguiente etiqueta:

`<persist>true</persist>`

Ejemplo:

```
<powershell>
  $file = $env:SystemRoot + "\Temp" + (Get-Date).ToString("MM-dd-yy-hh-mm")
  New-Item $file -ItemType file
</powershell>
<persist>true</persist>
```

Puede especificar uno o varios argumentos de PowerShell con la etiqueta `<powershellArguments>`. Si no se pasa ningún argumento, EC2Launch v2 agrega el siguiente argumento de forma predeterminada: `-ExecutionPolicy Unrestricted`.

Ejemplo:

```
<powershell>
  $file = $env:SystemRoot + "\Temp" + (Get-Date).ToString("MM-dd-yy-hh-mm")
  New-Item $file -ItemType file
</powershell>
<powershellArguments>-ExecutionPolicy Unrestricted -NoProfile -NonInteractive</
powershellArguments>
```

Para ejecutar un script de datos de usuario XML como un proceso independiente, agregue la siguiente etiqueta a sus datos de usuario.

`<detach>true</detach>`

Ejemplo:

```
<powershell>
  $file = $env:SystemRoot + "\Temp" + (Get-Date).ToString("MM-dd-yy-hh-mm")
```

```
  New-Item $file -ItemType file
</powershell>
<detach>true</detach>
```

> **Note**
>
> La etiqueta de desconexión no es compatible con los agentes de inicialización anteriores.

Registro de cambios: datos de usuario

La siguiente tabla muestra los cambios en los datos de usuario y los compara con la versión del agente EC2Launch v2 aplicable.

Versión de datos de usuario	Details	Presentación
1.1	• Las tareas de datos de usuario se ejecutan antes de la etapa `PostReady` en el archivo de configuración del agente. • Ejecuta datos de usuario antes de iniciar Systems Manager Agent (el mismo comportamiento que EC2Launch v1 y EC2Config).*	EC2Launch v2, versión 2.0.1245
1.0	• Quedará en desuso. • Las tareas de datos de usuario se ejecutan después de la etapa `PostReady` en el archivo de configuración del agente. Esto no es compatible con versiones anteriores de EC2Launch v1. • Se ve afectado por una situación de carrera entre el inicio de Systems Manager Agent y las tareas de datos del usuario.	EC2Launch v2, versión 2.0.0

* Cuando se usa con el archivo `agent-config.yml` predeterminado.

Códigos de salida y reinicios de EC2Launch v2

Puede utilizar EC2Launch v2 para definir cómo los scripts manejan los códigos de salida. De forma predeterminada, el código de salida del último comando ejecutado en un script se registra como el código de salida de todo el script. Por ejemplo, si una secuencia de comandos incluye tres comandos y el primer comando falla pero los siguientes se ejecutan correctamente, el estado de ejecución se informa como `success` porque el comando final se ha realizado correctamente.

Si desea que un script reinicie una instancia, debe especificar el `exit 3010` en el script, incluso cuando el reinicio sea el último paso del script. `exit 3010` indica a EC2Launch v2 que reinicie la instancia y llame nuevamente al script hasta que devuelva un código de salida que no sea `3010`, o hasta que se haya alcanzado el número máximo de reinicios. EC2Launch v2 permite un máximo de 5 reinicios por tarea. Si intentas reiniciar una instancia desde un script utilizando un mecanismo diferente, como por ejemplo `Restart-Computer`, el estado de ejecución del script será incoherente. Por ejemplo, puede quedarse atascado en un bucle de reinicio o no realizar el reinicio.

Si utiliza un formato de datos de usuario XML que es compatible con agentes antiguos, los datos de usuario pueden ejecutarse más veces de las que desea. Para obtener más información, consulta El servicio ejecuta datos de usuario más de una vez en la sección de resolución de problemas.

EC2Launch v2 y Sysprep

El servicio EC2Launch v2 ejecuta Sysprep, una herramienta de Microsoft que le permite crear una AMI de Windows personalizada que se puede reutilizar. Cuando EC2Launch v2 llama a Sysprep, utiliza los archivos de `%ProgramData%\Amazon\EC2Launch` para determinar qué operaciones realizar. Puede editar estos archivos de manera indirecta mediante el cuadro de diálogo Configuración de EC2Launch o directamente mediante un editor YAML o un editor de texto. Sin embargo, hay algunas opciones de configuración avanzada que no están disponibles en el cuadro de diálogo Configuración de EC2Launch, por lo que debe editar dichas entradas directamente.

Si crea una AMI desde una instancia después de actualizar su configuración, la nueva configuración se aplica a cualquier instancia que se lance desde la nueva AMI. Para obtener información acerca de la creación de una AMI, consulte Creación de una AMI basada en Amazon EBS.

Definiciones de tareas para tareas de inicio de EC2Launch v2

Cada tarea que ejecuta EC2Launch v2 durante el lanzamiento o la puesta en marcha tiene su propio conjunto de propiedades y requisitos. Los detalles de la tarea incluyen la configuración de la frecuencia con la que se ejecuta una tarea (una vez o siempre), la fase del proceso de arranque

del agente en la que se ejecuta, la sintaxis y ejemplos de documentos de YAML. Para obtener más información, revise los detalles de la tarea que se muestran en esta referencia.

Tareas de EC2Launch v2

- activateWindows
- enableJumboFrames
- enableOpenSsh
- executeProgram
- executeScript
- extendRootPartition
- initializeVolume
- optimizeEna
- setAdminAccount
- setDnsSuffix
- setHostName
- setWallpaper
- startSsm
- sysprep
- writeFile

activateWindows

Activa Windows frente a un conjunto de servidores AWS KMS. La activación se omite si se detecta que la instancia es de tipo “traiga su propia licencia (BYOL)”.

Frecuencia: una vez

AllowedStages — `[PreReady]`

Entradas —

`activation`: (mapa)

`type`: (cadena) tipo de activación que se va a utilizar, se establece en `amazon`

Ejemplo

```
task: activateWindows
  inputs:
    activation:
    type: amazon
```

enableJumboFrames

Habilita tramas gigantes, que aumentan la unidad de transmisión máxima (MTU) del adaptador de red. Para obtener más información, consulte Tramas gigantes (9 001 MTU).

Frecuencia: siempre

AllowedStages — `[PostReady, UserData]`

Entradas: ninguna

Ejemplo

```
task: enableJumboFrames
```

enableOpenSsh

Habilita Windows OpenSSH y agrega la clave pública de la instancia a la carpeta de claves autorizadas.

Frecuencia: una vez

AllowedStages — `[PreReady, UserData]`

Entradas: ninguna

Ejemplo

En el ejemplo siguiente se muestra cómo habilitar OpenSSH en una instancia y agregar la clave pública de la instancia a la carpeta de claves autorizadas. Esta configuración solo funciona en instancias que ejecutan Windows Server 2019 y en versiones posteriores.

```
task: enableOpenSsh
```

executeProgram

Ejecuta un programa con argumentos opcionales y una frecuencia especificada.

Etapas: puede ejecutar la tarea `executeProgram` durante las etapas `PreReady`, `PostReady` y `UserData`.

Frecuencia: configurable, consulte Entradas.

Entradas

Esta sección contiene uno o más programas para ejecutar la tarea executeProgram (entradas). Cada paso puede incluir los siguientes atributos:

frequency (cadena)

(Obligatorio) Especifique exactamente uno de los siguientes valores:

- `once`
- `always`

ruta (cadena)

(Obligatorio) La ruta del archivo para el ejecutable a ejecutar.

arguments (lista de cadenas)

(Opcional) Una lista de argumentos separados por comas para proporcionar al programa como entrada.

runAs (cadena)

(Obligatorio) Debe configurarse en `localSystem`

Output

Todas las tareas escriben las entradas del archivo de registro en el archivo `agent.log`. Los resultados adicionales de la tarea `executeProgram` se almacenan por separado en una carpeta con nombre dinámico, de la siguiente manera:

`%LocalAppData%\Temp\`*`EC2Launch#########`*`\`*`outputfilename.tmp`*

La ruta exacta a los archivos de salida se incluye en el archivo `agent.log`, por ejemplo:

```
Program file is created at: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local
\Temp\EC2Launch123456789\ExecuteProgramInputs.tmp
Output file is created at: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local
\Temp\EC2Launch123456789\Output.tmp
Error file is created at: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local
\Temp\EC2Launch123456789\Err.tmp
```

Archivos de salida para la tarea **`executeProgram`**

`ExecuteProgramInputs.tmp`

Contiene la ruta del ejecutable y todos los parámetros de entrada que la tarea `executeProgram` le transfiere cuando se ejecuta.

`Output.tmp`

Contiene la salida del tiempo de ejecución del programa en el que se ejecuta la tarea `executeProgram`.

`Err.tmp`

Contiene el error del tiempo de ejecución del programa en el que se ejecuta la tarea `executeProgram`.

Ejemplos

En los siguientes ejemplos, se muestra cómo ejecutar un archivo ejecutable desde un directorio local en una instancia con la tarea `executeProgram`.

Ejemplo 1: Configurar el ejecutable con un argumento

En este ejemplo, se muestra una tarea `executeProgram` que ejecuta un ejecutable de configuración en modo silencioso.

```
task: executeProgram
  inputs:
    - frequency: always
      path: C:\Users\Administrator\Desktop\setup.exe
      arguments: ['-quiet']
```

Ejemplo 2: Ejecutable de VLC con dos argumentos

Este ejemplo muestra una tarea `executeProgram` que ejecuta un archivo ejecutable de VLC con dos argumentos pasados como parámetros de entrada.

```
task: executeProgram
  inputs:
    - frequency: always
      path: C:\vlc-3.0.11-win64.exe
      arguments: ['/L=1033','/S']
      runAs: localSystem
```

executeScript

Ejecuta un script con argumentos opcionales y una frecuencia especificada. El comportamiento de los scripts depende del modo en el que el agente los ejecute: en línea o de forma independiente.

En línea (predeterminado)

El agente de EC2Launch v2 ejecuta los scripts de uno en uno (`detach: false`). Este es el valor predeterminado.

> **Note**
>
> Cuando el script en línea emite un comando reset o sysprep, se ejecuta de manera inmediata y restablece el agente. La tarea actual finaliza y, a continuación, el agente se cierra sin ejecutar ninguna otra tarea.
> Por ejemplo, si la tarea que emite el comando hubiera estado seguida de una tarea `startSsm` (incluida de forma predeterminada cuando se ejecutan los datos del usuario), la tarea no se ejecutaría y el servicio Systems Manager nunca se iniciaría.

Desconectado

El agente EC2Launch v2 ejecuta scripts de manera simultánea a otras tareas (`detach: true`).

> **Note**
>
> Cuando el script independiente emite un comando reset o sysprep, dichos comandos esperan a que el agente termine antes de ejecutarse. Las tareas posteriores a executeScript seguirán ejecutándose.

Etapas: puede ejecutar la tarea `executeScript` durante las etapas `PreReady`, `PostReady` y `UserData`.

Frecuencia: configurable, consulte Entradas.

Entradas

Esta sección contiene uno o más scripts para ejecutar la tarea executeScript (entradas). Cada paso puede incluir los siguientes atributos:

frequency (cadena)

(Obligatorio) Especifique exactamente uno de los siguientes valores:

- `once`
- `always`

type (cadena)

(Obligatorio) Especifique exactamente uno de los siguientes valores:

- `batch`
- `powershell`

arguments (lista de cadenas)

(Opcional) Una lista de argumentos de cadena para pasar al intérprete de comandos (no al script de PowerShell). Este parámetro no es compatible con `type: batch`. Si no se pasa ningún argumento, EC2Launch v2 agrega el siguiente argumento de forma predeterminada: `-ExecutionPolicy Unrestricted`.

content (cadena)

(Obligatorio) Contenido de script.

runAs (cadena)

(Obligatorio) Especifique exactamente uno de los siguientes valores:

- `admin`
- `localSystem`

detach (booleano)

(Opcional) El agente EC2Launch v2 ejecuta de forma predeterminada los scripts de uno en uno (`detach: false`). Para ejecutar el script simultáneamente con otras tareas, defina el valor en `true` (`detach: true`).

> **Note**
>
> Los códigos de salida de script (incluido `3010`) no surten efecto cuando `detach` está establecido como `true`.

Output

Todas las tareas escriben las entradas del archivo de registro en el archivo `agent.log`. La salida adicional del script que ejecuta la tarea `executeScript` se almacena por separado en una carpeta con nombre dinámico, de la siguiente manera:

`%LocalAppData%\Temp\`*`EC2Launch#########\outputfilename.ext`*

La ruta exacta a los archivos de salida se incluye en el archivo `agent.log`, por ejemplo:

```
Program file is created at: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local
\Temp\EC2Launch123456789\UserScript.ps1
Output file is created at: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local
\Temp\EC2Launch123456789\Output.tmp
Error file is created at: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local
\Temp\EC2Launch123456789\Err.tmp
```

Archivos de salida para la tarea **`executeScript`**

`UserScript.`*`ext`*

Contiene el script en el que se ejecutó la tarea `executeScript`. La extensión del archivo depende del tipo de script que haya especificado en el parámetro `type` de la tarea `executeScript`, como se indica a continuación:

- Si el tipo es `batch`, entonces la extensión del archivo es `.bat`.
- Si el tipo es `powershell`, entonces la extensión del archivo es `.ps1`.

`Output.tmp`

Contiene la salida del tiempo de ejecución del script en el que se ejecuta la tarea `executeScript`.

`Err.tmp`

Contiene el error del tiempo de ejecución del script en el que se ejecuta la tarea `executeScript`.

Ejemplos

En los siguientes ejemplos, se muestra cómo ejecutar un script en línea con la tarea `executeScript`.

Ejemplo 1: Archivo de texto de salida de Hola mundo

En este ejemplo, se muestra una tarea `executeScript` en la que se ejecuta un script de PowerShell para crear un archivo de texto que diga “Hola mundo” en la unidad `C:`.

```
task: executeScript
  inputs:
    - frequency: always
      type: powershell
      runAs: admin
      content: |-
        New-Item -Path 'C:\PowerShellTest.txt' -ItemType File
        Set-Content 'C:\PowerShellTest.txt' "Hello world"
```

Ejemplo 2: Ejecutar dos scripts

En este ejemplo, se muestra que la tarea `executeScript` puede ejecutar más de un script y que el tipo de script no tiene por qué coincidir.

El primer script (`type: powershell`) escribe un resumen de los procesos que se están ejecutando actualmente en la instancia en un archivo de texto ubicado en la unidad `C:`.

El segundo script (`batch`) escribe la información del sistema en el archivo `Output.tmp`.

```
task: executeScript
  inputs:
    - frequency: always
      type: powershell
      runAs: localSystem
      content: |
        Get-Process | Out-File -FilePath C:\Process.txt
    - frequency: always
      type: batch
      runAs: localSystem
      content: |
        systeminfo
```

Ejemplo 3: Configurar el sistema idempotente con reinicios

En este ejemplo, se muestra una tarea `executeScript` en la que se ejecuta un script idempotente para realizar la siguiente configuración del sistema con un reinicio entre cada paso:

- Cambiar el nombre del equipo.
- Unir el equipo al dominio.
- Habilitar Telnet.

El script garantiza que cada operación se ejecute una sola vez. Esto evita un bucle de reinicio y hace que el script sea idempotente.

```
task: executeScript
  inputs:
    - frequency: always
      type: powershell
      runAs: localSystem
      content: |-
        $name = $env:ComputerName
        if ($name -ne $desiredName) {
          Rename-Computer -NewName $desiredName
          exit 3010
        }
        $domain = Get-ADDomain
        if ($domain -ne $desiredDomain)
        {
          Add-Computer -DomainName $desiredDomain
          exit 3010
        }
        $telnet = Get-WindowsFeature -Name Telnet-Client
        if (-not $telnet.Installed)
        {
          Install-WindowsFeature -Name "Telnet-Client"
          exit 3010
        }
```

extendRootPartition

Extiende el volumen raíz para utilizar todo el espacio disponible en el disco.

Frecuencia: una vez

AllowedStages — `[Boot]`

Entradas: ninguna

Ejemplo

```
task: extendRootPartition
```

initializeVolume

Inicializa los volúmenes vacíos que están asociados a la instancia para que se activen y se particionen. El agente de inicialización omite la inicialización si detecta que el volumen no está vacío. Un volumen se considera vacío si los primeros 4 KB del volumen están vacíos o si el volumen no tiene un diseño de unidad reconocible por Windows.

El parámetro de entrada `letter` siempre se aplica cuando se ejecuta esta tarea, independientemente de si la unidad ya está inicializada.

La tarea `initializeVolume` realiza las siguientes acciones.

- Establezca los atributos del disco `offline` y `readonly` en false.
- Cree una partición. Si no se especifica ningún tipo de partición en el parámetro de entrada `partition`, se aplican los siguientes valores predeterminados:
  - Si el tamaño del disco es inferior a 2 TB, defina el tipo de partición en `mbr`.
  - Si el tamaño del disco es de 2 TB o mayor, defina el tipo de partición en `gpt`.
- Dé formato al volumen como NTFS.
- Defina la etiqueta de volumen de la siguiente manera:
  - Use el valor del parámetro de entrada `name`, si procede.
  - Si el volumen es efímero y no se especificó ningún nombre, defina la etiqueta de volumen en `Temporary Storage Z`.
- Si el volumen es efímero (SSD o HDD, no Amazon EBS), cree un archivo `Important.txt` en la raíz del volumen con el siguiente contenido:

```
This is an 'Instance Store' disk and is provided at no additional charge.

*This disk offers increased performance since it is local to the host
*The number of Instance Store disks available to an instance vary by instance type
*DATA ON THIS DRIVE WILL BE LOST IN CASES OF IMPAIRMENT OR STOPPING THE INSTANCE.
 PLEASE ENSURE THAT ANY IMPORTANT DATA IS BACKED UP FREQUENTLY
```

```
For more information, please refer to: Almacenamiento de nivel de bloques temporal
 del almacén de instancias para las instancias de EC2.
```

- Defina la letra de la unidad en el valor especificado en el parámetro de entrada `letter`.

Etapas: puede ejecutar la tarea `initializeVolume` durante las etapas `PostReady` y `UserData`.

Frecuencia: siempre.

Entradas

Puede configurar los parámetros de tiempo de ejecución de la siguiente manera:

devices (lista de asignaciones)

(Condicional) Configuración para cada dispositivo que inicialice el agente de inicialización. Es necesario cuando el parámetro de entrada `initialize` se establece en `devices`.

- device (cadena, obligatorio): identifica el dispositivo durante la creación de la instancia. Por ejemplo, `xvdb`, `xvdf` o `\dev\nvme0n1`.
- letter (cadena, opcional): un carácter. La letra de unidad que se va a asignar.
- name (cadena, opcional): el nombre del volumen que se va a asignar.
- partition (cadena, opcional): especifique uno de los siguientes valores para el tipo de partición que desee crear o deje que el agente de inicialización tome el valor predeterminado en función del tamaño del volumen:
  - mbr
  - gpt

initialize (cadena)

(Obligatorio) Especifique exactamente uno de los siguientes valores:

- `all`
- `devices`

Ejemplos

En los siguientes ejemplos se muestran ejemplos de configuraciones de entrada para la tarea `initializeVolume`.

Ejemplo 1: inicializar dos volúmenes en una instancia

En este ejemplo, se muestra una tarea `initializeVolume` que inicializa dos volúmenes secundarios en una instancia. El dispositivo llamado `DataVolume2` en el ejemplo es efímero.

```
task: initializeVolume
inputs:
  initialize: devices
  devices:
  - device: xvdb
    name: DataVolume1
    letter: D
    partition: mbr
  - device: /dev/nvme0n1
    name: DataVolume2
    letter: E
    partition: gpt
```

Ejemplo 2: inicializar volúmenes de EBS adjuntos a una instancia

En este ejemplo, se muestra una tarea `initializeVolume` que inicializa todos los volúmenes vacíos de EBS adjuntos a la instancia.

```
task: initializeVolume
inputs:
  initialize: all
```

optimizeEna

Optimiza la configuración de ENA en función del tipo de instancia actual; podría reiniciar la instancia.

Frecuencia: siempre

AllowedStages — `[PostReady, UserData]`

Entradas: ninguna

Ejemplo

```
task: optimizeEna
```

setAdminAccount

Establece atributos para la cuenta de administrador predeterminada que se crea en el equipo local.

Frecuencia: una vez

AllowedStages — `[PreReady]`

Entradas —

`name`: (cadena) nombre de la cuenta de administrador

`password`: (mapa)

`type`: (cadena) estrategia para establecer la contraseña, ya sea como `static`, `random` o `doNothing`

`data`: (cadena) almacena datos si el campo `type` es estático

Ejemplo

```
task: setAdminAccount
inputs:
  name: Administrator
  password:
  type: random
```

setDnsSuffix

Agrega sufijos DNS a la lista de sufijos de búsqueda. Sólo se agregan a la lista los sufijos que aún no existen. Para obtener más información acerca de cómo los agentes de inicialización configuran los sufijos de DNS, consulte Configuración del sufijo de DNS para los agentes de inicialización de Windows de EC2.

Frecuencia: siempre

AllowedStages — `[PreReady]`

Entradas —

`suffixes`: (lista de cadenas) enumera uno o varios sufijos DNS válidos; las variables de sustitución válidas son `$REGION` y `$AZ`

Ejemplo

```
task: setDnsSuffix
inputs:
  suffixes:
  - $REGION.ec2-utilities.amazonaws.com
```

setHostName

Establece el nombre de host del equipo en una cadena personalizada o, si no se especifica `hostName`, la dirección IPv4 privada.

Frecuencia: siempre

AllowedStages — `[PostReady, UserData]`

Entradas —

`hostName`: (cadena) nombre de host opcional, que debe tener el siguiente formato.

- Debe tener 15 caracteres o menos
- Debe contener sólo caracteres alfanuméricos (a-z, A-Z, 0-9) y guión (-).
- No debe estar compuesta únicamente por caracteres numéricos.

`reboot`: (booleano) indica si se permite un reinicio cuando se cambia el nombre de host

Ejemplo

```
task: setHostName
inputs:
  reboot: true
```

setWallpaper

Crea el archivo de acceso directo `setwallpaper.lnk` en la carpeta de inicio de cada usuario existente, excepto el `Default User`. Este archivo de acceso directo se ejecuta cuando el usuario inicia sesión por primera vez después del arranque de la instancia. Configura la instancia con un fondo de pantalla personalizado que muestra los atributos de la instancia.

La ruta del archivo de acceso directo es:

```
$env:SystemDrive/Users/<user>/AppData/Roaming/Microsoft/Windows/Start Menu/Programs/
Startup/setwallpaper.lnk
```

> **Note**
>
> Al quitar la tarea `setWallpaper`, no elimina este archivo de acceso directo. Para obtener más información, consulte setWallpaperLa tarea no está habilitada pero el fondo de pantalla se restablece al reiniciar.

Etapas: puede configurar el fondo de pantalla durante las etapas `PreReady` y `UserData`.

Frecuencia: `always`

Configuración de fondo de pantalla

Puede utilizar los siguientes ajustes para configurar su fondo de pantalla.

Entradas

Introduzca los parámetros que proporcione y los atributos que puede configurar para configurar el fondo de pantalla:

ruta (cadena)

(Obligatorio) La ruta del nombre del archivo de imagen local en formato .jpg que se va a utilizar en la imagen de fondo de pantalla.

atributos (lista de cadenas)

(Opcional) Puede agregar uno o más de los siguientes atributos a su fondo de pantalla:

- `architecture`
- `availabilityZone`
- `hostName`
- `instanceId`
- `instanceSize`
- `privateIpAddress`
- `publicIpAddress`

- `ipv6Address`

instanceTags

(Opcional) Puede utilizar exactamente una de las opciones siguientes para esta configuración.

- AllTags (cadena) (Todas las etiquetas): agregue todas las etiquetas de instancia a su fondo de pantalla.

```
instanceTags: AllTags
```

- InstanceTags (lista de cadenas) (Etiquetas de instancias): especifica una lista de nombres de etiquetas de instancia para agregarlos al fondo de pantalla. Por ejemplo:

```
instanceTags:
  - Tag 1
  - Tag 2
```

Ejemplo

El siguiente ejemplo muestra las entradas de configuración del fondo de pantalla que establecen la ruta del archivo de la imagen de fondo del fondo de pantalla, junto con las etiquetas de instancia denominadas `Tag 1` y `Tag 2`, y los atributos que incluyen el nombre de host, el ID de la instancia y las direcciones IP públicas y privadas de la instancia.

```
task: setWallpaper
inputs:
  path: C:\ProgramData\Amazon\EC2Launch\wallpaper\Ec2Wallpaper.jpg
  attributes:
  - hostName
  - instanceId
  - privateIpAddress
  - publicIpAddress
  instanceTags:
  - Tag 1
  - Tag 2
```

> **Note**
>
> Debe habilitar las etiquetas en los metadatos para que se muestren en el fondo de pantalla. Para obtener más información acerca de las etiquetas y metadatos de instancias, consulte

Visualización de etiquetas para las instancias de EC2 mediante los metadatos de la instancia.

startSsm

Comienza el servicio Systems Manager (SSM) siguiendo Sysprep.

Frecuencia: siempre

AllowedStages — `[PostReady, UserData]`

Entradas: ninguna

Ejemplo

```
task: startSsm
```

sysprep

Restablece el estado del servicio, actualiza `unattend.xml`, desactiva RDP y ejecuta Sysprep. Esta tarea sólo se ejecuta después de que se hayan completado todas las demás tareas.

Frecuencia: una vez

AllowedStages — `[UserData]`

Entradas —

`clean`: (booleano) limpia los registros de instancia antes de ejecutar Sysprep

`shutdown`: (booleano) cierra la instancia después de ejecutar Sysprep

Ejemplo

```
task: sysprep
inputs:
clean: true
shutdown: true
```

writeFile

Escribe un archivo en un destino.

Frecuencia: consulte Entradas

AllowedStages — `[PostReady, UserData]`

Entradas —

`frequency`: (cadena) uno entre `once` y `always`

`destination`: (cadena) ruta en la que escribir el contenido

`content`: (cadena) texto para escribir en el destino

Ejemplo

```
task: writeFile
inputs:
  - frequency: once
  destination: C:\Users\Administrator\Desktop\booted.txt
  content: Windows Has Booted
```

Solución de problemas con el agente EC2Launch v2

En esta sección, se muestran escenarios de solución de problemas comunes para EC2Launch v2, información sobre cómo ver los registros de eventos de Windows y los mensajes y la salida del registro de la consola.

Solución de problemas de temas

- Situaciones comunes de solución de problemas
- Registros de eventos de Windows
- Salida del registro de la consola de EC2Launch v2

Situaciones comunes de solución de problemas

En esta sección se muestran las situaciones comunes de solución de problemas y los pasos para la resolución.

Situaciones

- El servicio no puede configurar el fondo de pantalla

- El servicio no puede ejecutar datos de usuario
- El servicio ejecuta una tarea sólo una vez
- El servicio no puede ejecutar una tarea
- El servicio ejecuta datos de usuario más de una vez
- Las tareas programadas de EC2Launch v1 no se pueden ejecutar después de la migración a EC2Launch v2
- El servicio inicializa un volumen EBS que no está vacío
- setWallpaperLa tarea no está habilitada pero el fondo de pantalla se restablece al reiniciar
- Servicio atascado en estado de ejecución
- agent-config.yml no válido impide que se abra el cuadro de diálogo de configuración de EC2Launch v2
- task:executeScript should be unique and only invoked once

El servicio no puede configurar el fondo de pantalla

Resolución

1. Compruebe que `%AppData%\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\setwallpaper.lnk` existe.
2. Compruebe `%ProgramData%\Amazon\EC2Launch\log\agent.log` si se ha producido algún error.

El servicio no puede ejecutar datos de usuario

Causa posible: el servicio puede haber devuelto un error antes de ejecutar los datos de usuario.

Resolución

1. Compruebe `%ProgramData%\Amazon\EC2Launch\state\previous-state.json`.
2. Compruebe si `boot`, `network`, `preReady` y `postReadyLocalData` se han marcado como éxito.
3. Si una de las etapas devolvió un error, compruebe si hay errores específicos en `%ProgramData%\Amazon\EC2Launch\log\agent.log`.

El servicio ejecuta una tarea sólo una vez

Resolución

1. Compruebe la frecuencia de la tarea.
2. Si el servicio ya se ejecutó después de Sysprep y la frecuencia de la tarea está establecida en `once`, la tarea no se ejecutará de nuevo.
3. Configure la frecuencia de la tarea como `always` si desea que se ejecute cada vez que se ejecute EC2Launch v2.

El servicio no puede ejecutar una tarea

Resolución

1. Compruebe las últimas entradas en `%ProgramData%\Amazon\EC2Launch\log\agent.log`.
2. Si no se han producido errores, pruebe a ejecutar el servicio manualmente desde `"%ProgramFiles%\Amazon\EC2Launch\EC2Launch.exe" run` para ver si las tareas se realizan correctamente.

El servicio ejecuta datos de usuario más de una vez

Resolución

Los datos de usuario se gestionan de forma diferente entre EC2Launch v1 y EC2Launch v2. EC2Launch v1 ejecuta los datos de usuario como una tarea programada en la instancia cuando configura `persist` como `true`. Si `persist` se establece en `false`, la tarea no está programada incluso cuando se cierra con un reinicio o se interrumpe mientras se ejecuta.

EC2Launch v2 ejecuta los datos de usuario como una tarea de agente y realiza un seguimiento de su estado de ejecución. Si los datos de usuario emiten un reinicio del equipo o si los datos de usuario se interrumpieron durante la ejecución, el estado de ejecución persiste como `pending` y los datos de usuario se ejecutarán de nuevo en el siguiente arranque de la instancia. Si deseas evitar que el script de datos del usuario se ejecute más de una vez, haz que el script sea idempotente.

El siguiente ejemplo de scripts idempotentes establece el nombre del equipo y se une a un dominio.

```
<powershell>
  $name = $env:computername
```

```
  if ($name -ne $desiredName) {
 Rename-Computer -NewName $desiredName
  }
  $domain = Get-ADDomain
  if ($domain -ne $desiredDomain)
  {
 Add-Computer -DomainName $desiredDomain
  }
  $telnet = Get-WindowsFeature -Name Telnet-Client
  if (-not $telnet.Installed)
  {
 Install-WindowsFeature -Name "Telnet-Client"
  }
</powershell>
<persist>false</persist>
```

Las tareas programadas de EC2Launch v1 no se pueden ejecutar después de la migración a EC2Launch v2

Resolución

La herramienta de migración no detecta ninguna tarea programada que esté vinculada a scripts de EC2Launch v1; por lo tanto, no configura automáticamente dichas tareas en EC2Launch v2. Para configurar dichas tareas, edita el archivo `agent-config.yml` o utiliza el Cuadro de diálogo configuración de EC2Launch v2. Por ejemplo, si una instancia tiene una tarea programada que ejecuta `InitializeDisks.ps1`, después de ejecutar la herramienta de migración debe especificar los volúmenes que desea iniciar en el cuadro de diálogo configuración de EC2Launch v2. Consulte el paso 6 del procedimiento para Cambiar la configuración mediante el cuadro de diálogo de configuración de EC2Launch v2.

El servicio inicializa un volumen EBS que no está vacío

Resolución

Antes de inicializar un volumen, EC2Launch v2 intenta detectar si está vacío. Si un volumen no está vacío, omite la inicialización. Los volúmenes que se detecten como no vacíos no se inicializan. Un volumen se considera vacío si los primeros 4 KB de un volumen están vacíos, o si un volumen no tiene un diseño de unidad reconocible por Windows. Un volumen que se inicializó y formateó en un sistema Linux no tiene un diseño de unidad reconocible por Windows, por ejemplo MBR o GPT. Por lo tanto, se considerará vacío e inicializado. Si desea conservar estos datos, no dependa de la detección de unidades vacías de EC2Launch v2. En lugar de ello, especifique los volúmenes que

desea inicializar en el cuadro de diálogo de configuración de EC2Launch v2 (consulte el paso 6) o en `agent-config.yml`.

`setWallpaper`La tarea no está habilitada pero el fondo de pantalla se restablece al reiniciar

La tarea `setWallpaper` crea el archivo de acceso directo `setwallpaper.lnk` en la carpeta de startup de cada usuario existente. Este archivo de acceso directo se ejecuta cuando el usuario inicia sesión por primera vez después del arranque de la instancia. Configura la instancia con un fondo de pantalla personalizado que muestra los atributos de la instancia. Tenga en cuenta que quitar la tarea `setWallpaper` no elimina este archivo de acceso directo. Elimine manualmente este archivo o mediante un script.

La ruta del acceso directo es:

`$env:SystemDrive/Users/<user>/AppData/Roaming/Microsoft/Windows/Start Menu/Programs/Startup/setwallpaper.lnk`

Resolución

Elimine manualmente este archivo o mediante un script.

Ejemplo de script de PowerShell para eliminar un archivo de acceso directo

```
foreach ($userDir in (Get-ChildItem "C:\Users" -Force -Directory).FullName)
{
 $startupPath = Join-Path $userDir -ChildPath "AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start
 Menu\Programs\Startup"
 if (Test-Path $startupPath)
 {
  $wallpaperSetupPath = Join-Path $startupPath -ChildPath "setwallpaper.lnk"
  if (Test-Path $wallpaperSetupPath)
  {
   Remove-Item $wallpaperSetupPath -Force -Confirm:$false
  }
 }
}
```

Servicio atascado en estado de ejecución

Descripción

EC2Launch v2 se bloquea y presenta mensajes de registro (`agent.log`) similares a los siguientes:

```
2022-02-24 08:08:58 Info:
 ********************************************************************************
2022-02-24 08:08:58 Info: EC2Launch Service starting
2022-02-24 08:08:58 Info: Windows event custom log exists: Amazon EC2Launch
2022-02-24 08:08:58 Info: ACPI SPCR table not supported. Bailing Out
2022-02-24 08:08:58 Info: Serial port is in use. Waiting for Serial Port...
2022-02-24 08:09:00 Info: ACPI SPCR table not supported. Use default console port.
2022-02-24 08:09:02 Info: ACPI SPCR table not supported. Use default console port.
2022-02-24 08:09:04 Info: ACPI SPCR table not supported. Use default console port.
2022-02-24 08:09:06 Info: ACPI SPCR table not supported. Use default console port.
```

Causa posible

SAC está habilitado y utiliza el puerto serie. Para obtener más información, consulte Usar SAC para solucionar problemas de su instancia de Windows.

Resolución

Pruebe los siguientes pasos para resolver este problema:

- Desactive el servicio que esté utilizando el puerto serie.
- Si desea que el servicio siga utilizando el puerto serie, escriba scripts personalizados para realizar tareas del agente de inicialización e invóquelas como tareas programadas.

`agent-config.yml` no válido impide que se abra el cuadro de diálogo de configuración de EC2Launch v2

Descripción

La configuración de EC2Launch v2 intenta analizar el archivo `agent-config.yml` antes de abrir el cuadro de diálogo. Si el archivo de configuración YAML no sigue el esquema admitido, el cuadro de diálogo mostrará el siguiente error:

```
Unable to parse configuration file agent-config.yml. Review configuration
file. Exiting application.
```

Resolución

1. Compruebe que el archivo de configuración sigue el esquema admitido.

2. Si desea comenzar desde cero, copie el archivo de configuración predeterminado en `agent-config.yml`. Puede utilizar el ejemplo `agent-config.yml` que se proporciona en la sección Task Configuration (Configuración de tareas).
3. También puede comenzar de nuevo eliminando `agent-config.yml`. La configuración de EC2Launch v2 genera un archivo de configuración vacío.

`task:executeScript should be unique and only invoked once`

Descripción

No es posible repetir una tarea en la misma etapa.

Resolución

Algunas tareas deben introducirse como una matriz, como executeScript y executeProgram. Para ver un ejemplo de cómo escribir el script como una matriz, consulte executeScript.

Registros de eventos de Windows

EC2Launch v2 publica registros de eventos de Windows para eventos importantes, como el inicio del servicio, la preparación de Windows para empezar a funcionar y el éxito y el error de la tarea. Los identificadores de eventos identifican de forma única un evento en particular. Cada evento contiene información de etapa, tarea y nivel, así como una descripción. Puede establecer desencadenadores para eventos específicos mediante el identificador de evento.

Los ID de eventos proporcionan información sobre un evento e identifican de forma única algunos eventos. El dígito menos significativo de un ID de evento indica la gravedad de un evento.

Evento	Dígito menos significativo
`Success`	`. . .0`
`Informational`	`. . .1`
`Warning`	`. . .2`
`Error`	`. . .3`

Los eventos relacionados con el servicio que se generan cuando se inicia o se detiene el servicio incluyen un identificador de evento de un solo dígito.

Evento	Identificador de un solo dígito
`Success`	`0`
`Informational`	`1`
`Warning`	`2`
`Error`	`3`

Los mensajes de eventos para eventos `EC2LaunchService.exe` comienzan por `Service:`. Los mensajes de eventos para eventos `EC2Launch.exe` no comienzan por `Service:`.

Los ID de eventos de cuatro dígitos incluyen información sobre la fase, la tarea y la gravedad de un evento.

Temas

- Formato de ID de evento
- Ejemplos de ID de evento
- Esquema de registro de eventos de Windows

Formato de ID de evento

La siguiente tabla muestra el formato del identificador de un evento de EC2Launch v2.

3	2 1	0
S	T	L

Las letras y números de la tabla representan el tipo de evento y las definiciones siguientes.

Tipo de evento	Definición
S (Etapa)	0 - Mensaje de nivel de servicio

Tipo de evento	Definición
	1 - Arranque 2 - Red 3 - Pre-Ready 5 - Windows está listo 6 - PostReady 7 - Datos de usuario
T (Tarea)	Las tareas representadas por los dos valores correspondientes son distintas para cada etapa. Para ver la lista completa de eventos, consulte Esquema de registro de eventos de Windows.
L (Nivel del evento)	0 - Éxito 1 - Informativo 2 - Advertencia 3 - Error

Ejemplos de ID de evento

A continuación se presentan identificadores de evento de ejemplo.

- `5000`: Windows está listo para usar
- `3010`: la tarea de activación de Windows en la etapa PreReady se ha realizado correctamente
- `6013`: la tarea Establecer fondo de pantalla en la etapa PostReady Local Data encontró un error

Esquema de registro de eventos de Windows

ID de mensaje/evento	Mensaje de evento
. . .0	Success
. . .1	Informational
. . .2	Warning
. . .3	Error
x	EC2Launch service-level logs
0	EC2Launch service exited successfully
1	EC2Launch service informational logs
2	EC2Launch service warning logs
3	EC2Launch service error logs
10	Replace state.json with previous-state.json
100	Serial Port
200	Sysprep
300	PrimaryNic
400	Metadata
x000	Stage (1 digit), Task (2 digits), Status (1 digit)
1000	Boot
1010	Boot - extend_root_partition

ID de mensaje/evento	Mensaje de evento
2000	Network
2010	Network - add_routes
3000	PreReady
3010	PreReady - activate_windows
3020	PreReady - install_egpu_manager
3030	PreReady - set_monitor_on
3040	PreReady - set_hibernation
3050	PreReady - set_admin_account
3060	PreReady - set_dns_suffix
3070	PreReady - set_wallpaper
3080	PreReady - set_update_schedule
3090	PreReady - output_log
3100	PreReady - enable_open_ssh
5000	Windows is Ready to use
6000	PostReadyLocalData
7000	PostReadyUserData
6010/7010	PostReadyLocal/UserData - set_wallpaper
6020/7020	PostReadyLocal/UserData - set_update_schedule

ID de mensaje/evento	Mensaje de evento
6030/7030	PostReadyLocal/UserData - set_hostname
6040/7040	PostReadyLocal/UserData - execute_program
6050/7050	PostReadyLocal/UserData - execute_script
6060/7060	PostReadyLocal/UserData - manage_package
6070/7070	PostReadyLocal/UserData - initialize_volume
6080/7080	PostReadyLocal/UserData - write_file
6090/7090	PostReadyLocal/UserData - start_ssm
7100	PostReadyUserData - enable_open_ssh
6110/7110	PostReadyLocal/UserData - enable_jumbo_frames

Salida del registro de la consola de EC2Launch v2

Esta sección contiene una salida del registro de la consola de ejemplo de EC2Launch v2 y muestra todos los mensajes de error del registro de la consola de EC2Launch v2 para ayudarle a solucionar problemas. Para obtener más información sobre la salida de la consola de instancias y cómo acceder a ella, consulte the section called “Salida de la consola de instancias”.

Salidas

- Salida del registro de la consola de EC2Launch v2

- Mensajes de registro de la consola de EC2Launch v2

Salida del registro de la consola de EC2Launch v2

A continuación, se muestra una salida del registro de la consola de ejemplo de EC2Launch v2. Algunos valores de este ejemplo se sustituyen por texto representativo entre llaves.

```
2025/07/22 21:26:53Z: Windows sysprep configuration complete.
2025/07/22 21:26:53Z: Message: Waiting for access to metadata...
2025/07/22 21:26:53Z: Message: Meta-data is now available.
2025/07/22 21:26:53Z: AMI Origin Version: 2024.12.13
2025/07/22 21:26:53Z: AMI Origin Name: Windows_Server-2022-English-Full-Base
2025/07/22 21:26:53Z: OS: Microsoft Windows NT 10.0.20348
2025/07/22 21:26:53Z: OsVersion: 10.0
2025/07/22 21:26:53Z: OsProductName: Windows Server 2022 Datacenter
2025/07/22 21:26:53Z: OsBuildLabEx: 20348.1.amd64fre.fe_release.210507-1500
2025/07/22 21:26:53Z: OsCurrentBuild: 20348
2025/07/22 21:26:53Z: OsReleaseId: 2009
2025/07/22 21:26:53Z: Language: en-US
2025/07/22 21:26:53Z: TimeZone: UTC
2025/07/22 21:26:53Z: Offset: UTC +0000
2025/07/22 21:26:53Z: Launch: EC2 Launch v2.2.63
2025/07/22 21:26:53Z: AMI-ID: ami-1234567890abcdef1
2025/07/22 21:26:53Z: Instance-ID: i-1234567890abcdef0
2025/07/22 21:26:54Z: Instance Type: t3.xlarge
2025/07/22 21:26:54Z: Driver: AWS NVMe Driver v1.6.0.35
2025/07/22 21:26:54Z: SubComponent: 1.6.0.35; EnableSCSIPersistentReservations: 0
2025/07/22 21:26:54Z: Driver: AWS PV Driver Package v8.5.0
2025/07/22 21:26:55Z: Driver: Amazon Elastic Network Adapter v2.8.0.0
2025/07/22 21:26:55Z: Driver: EC2 Windows Utility Device v3.1.0.25
2025/07/22 21:26:55Z: HOSTNAME: EC2AMAZ-9FJG5CC
2025/07/22 21:26:55Z: RDPCERTIFICATE-SUBJECTNAME: {certificate subject name}
2025/07/22 21:26:55Z: RDPCERTIFICATE-THUMBPRINT: {thumbprint hash}
2025/07/22 21:26:56Z: SSM: Amazon SSM Agent v3.3.2746.0
2025/07/22 21:26:57Z: User data format: no_user_data
2025/07/22 21:26:57Z: EC2LaunchTelemetry: IsTelemetryEnabled=true
2025/07/22 21:26:57Z: EC2LaunchTelemetry: AgentOsArch=windows_amd64
2025/07/22 21:26:57Z: EC2LaunchTelemetry: IsAgentScheduledPerBoot=true
2025/07/22 21:26:57Z: EC2LaunchTelemetry: AgentCommandErrorCode=1
2025/07/22 21:26:57Z: EC2LaunchTelemetry: AdminPasswordTypeCode=0
2025/07/22 21:26:57Z: EC2LaunchTelemetry: AgentErrorLocation=execute_windows.go:410
2025/07/22 21:26:57Z: EC2LaunchTelemetry: IpConflictDetectionCode=0
2025/07/22 21:26:57Z: Message: Windows is Ready to use
```

```
{"type":"EC2AgentTelemetry","agentId":"WindowsLaunchAgentV2", ...}
{"type":"EC2AgentTelemetry","agentId":"WindowsLaunchAgentV2", ...}
```

Mensajes de registro de la consola de EC2Launch v2

A continuación, se muestra una lista de todos los mensajes de registro de la consola de EC2Launch v2.

```
Error EC2Launch service is stopping. {error message}
```

Detalles del error de servicio detenido:

- `Error setting up EC2Launch agent folders`
- `See instance logs for detail`
- `Error stopping service`
- `Error initializing service`

```
Windows sysprep configuration complete
```

```
Invalid administrator username: {invalid username}
```

```
Invalid administrator password
Username: {username}
Password: <Password>{encrypted password}</Password>
```

El siguiente mensaje es un bloque de información que contiene detalles de la AMI:

```
AMI Origin Version: {amiVersion}
AMI Origin Name: {amiName}
Microsoft Windows NT {currentVersion}.{currentBuildNumber}
OsVersion: {currentVersion}
OsProductName: {productName}
OsBuildLabEx: {buildLabEx}
OsCurrentBuild: {currentBuild}
OsReleaseId: {releaseId}
Language: {language}
TimeZone: {timeZone}
```

```
Offset: UTC {offset}
Launch agent: EC2Launch {BuildVersion}
AMI-ID: {amiId}
Instance-ID: {instanceId}
Instance Type: {instanceType}
HOSTNAME: {computer name}
RDPCERTIFICATE-SUBJECTNAME: {certificate subject name}
RDPCERTIFICATE-THUMBPRINT: {thumbprint hash}
SqlServerBilling: {sql billing}
SqlServerInstall: {sql patch leve, edition type}
Driver: AWS NVMe Driver {version}
Driver: Inbox NVMe Driver {version}
Driver: AWS PV Driver Package {version}
Driver: EC2 Windows Utility Device {version}
SSM: Amazon SSM Agent {version}
AWS VSS Version: {version}
```

```
Windows sysprep configuration complete.
Windows is being configured. 'SysprepState is {state}'
Windows is still being configured. 'SysprepState is {state}'
Windows is Ready to use
Waiting for access to metadata...
Meta-data is now available.
Metadata is not available for this instance.
Timed out waiting for access to metadata.
User data format: {format}
```

Los mensajes de telemetría de EC2Launch v2 incluyen los valores de las propiedades de telemetría de lanzamiento. A partir de la versión 2.2.63, los datos de telemetría de agentes de EC2 se formatean como un objeto JSON.

```
EC2LaunchTelemetry: {telemetry property}
```

```
{"type":"EC2AgentTelemetry","agentId":"WindowsLaunchAgentV2" ... }
```

Historiales de versiones de EC2Launch v2

Historiales de versiones

- Historial de versiones de EC2Launch v2

Historial de versiones de EC2Launch v2

Para asegurarse de que tiene instalado el agente de lanzamiento más reciente, consulte Instalar la versión más reciente de EC2Launch v2. Puede recibir notificaciones cuando se publiquen nuevas versiones del agente EC2Launch v2. Para obtener más información, consulte Suscripción a las notificaciones del agente de inicialización de Windows de EC2.

En la siguiente tabla, se describen las versiones de EC2Launch v2 publicadas.

Versión	Detalles	Fecha de la versión
2.5.2	• Se solucionó un problema por el que la validación del certificado RDP fallaba en los certificados personalizados y en los certificados implementados mediante directivas de grupo.	5 de agosto de 2026
2.5.1	• Se ha mejorado la detección de errores al activar la hibernación.	3 de junio de 2026
2.5.0	• Se actualizó la lógica del puerto serie para continuar con las tareas del agente cuando el puerto serie no esté disponible. • Se agregó la versión del controlador EC2 para dispositivos utilitarios de Windows a la salida de la consola de la instancia. • Se ha eliminado el archivo bench.log no utilizado. • Se optimizó la búsqueda de controladores al escribir en la salida de la consola de la instancia.	4 de mayo de 2026
2.4.0	• Registro de agentes simplificado mediante la eliminación de archivos redundantes `console.log` , `err.log`. • Se mejoraron las capacidades de registro de los agentes al añadir la rotación del registro, limitar el tamaño del registro a 1 MB y mejorar la precisión del tiempo a milisegundos.	5 de marzo de 2026

Versión	Detalles	Fecha de la versión
	• Se ha eliminado la consulta de estado de Hyper-V y el resultado de la consola de instancias relacionado.	
2.3.237	• Se ha corregido un problema de bloqueo del agente causado por la incompatibilidad entre determinadas versiones de tiempo de ejecución de Visual C++ y las funciones de telemetría del agente.	25 de febrero de 2026
2.3.108	• Se agregó la visualización de direcciones IPv6 al fondo de pantalla. Para conocer los atributos de memoria y de red, consulte la documentación de AWS.	29 de diciembre de 2025
2.3.56	• Se corrigió un problema por el que la versión 2 de EC2Launch no gestionaba correctamente las rutas de red persistentes preconfiguradas.	4 de noviembre de 2025
2.3.5	• Detección mejorada de la interfaz de red principal mediante IMDS al agregar rutas.	15 de septiembre de 2025
2.2.63	• Se actualizó el agente de lanzamiento para mejorar Telemetría.	29 de julio de 2025
2.1.1	• Se agregó compatibilidad total con IPv6.	14 de mayo de 2025
2.0.2107	• Adición mejorada de rutas para manejar escenarios en los que no hay direcciones IPv4 o IPv6 disponibles en la interfaz.	27 de marzo de 2025

Versión	Detalles	Fecha de la versión
2.0.2081	• Se solucionó un problema por el que la información del certificado RDP no se recuperaba o validaba correctamente. Se agregó la funcionalidad para iniciar automáticamente los servicios de escritorio remoto si fuera necesario. • Se ajustaron los permisos del servicio EC2Launch v2 para solucionar un problema que ocurre al consultar el estado del servicio.	4 de febrero de 2025
2.0.2046	• Se actualizó la ruta del fondo de pantalla en el archivo `agent-config.yml` para usar la ruta de fondo de pantalla predeterminada del sistema operativo. • Se agregó telemetría para supervisar las ubicaciones en las que se produjeron los errores del agente. • Se actualizaron los mensajes de registro del agente.	3 de octubre de 2024
2.0.1981	• Se han actualizado los mensajes de error del comando de la CLI `EC2Launch.exe` para usuarios que no son administradores.	6 de agosto de 2024
2.0.1948	• Se agregó telemetría para supervisar el uso de las opciones de contraseña del administrador. • Permisos modificados de EC2Launch.	1 de julio de 2024
2.0.1924	• Se actualizó la interfaz de usuario de EC2Launch Settings. • Se actualizó el comando de la CLI del fondo de pantalla. • Se actualizó el instalador de EC2Launch.	10 de junio de 2024

Versión	Detalles	Fecha de la versión
2.0.1914	• Agregue rutas con direcciones de puerta de enlace no especificadas (`0.0.0.0` para IPv4 o `::` para IPv6). • Siempre agregue rutas IPv4 e IPv6. • Se ha corregido un problema por el que el nombre de usuario `Administrator` se agregaba al archivo `agent-config.yml` cuando no se especificaba. • Permisos modificados de EC2Launch v2.	5 de junio de 2024
2.0.1881	• Se agregó una opción de contraseña cifrada a la tarea `setAdminAccount` . • Se agregó el comando de la CLI para cifrar la contraseña estática en agent-config.yml. • Se corrigió el problema de que los datos de usuario de XML no incluían los argumentos de PowerShell al ejecutarse con permisos de administrador. Para obtener más información, consulte Cómo gestiona Amazon EC2 los datos de usuario de las instancias de Windows. • Se ajustaron los argumentos de PowerShell para la tarea `executeScript` y los scrips de datos de usuario al ejecutarse con permisos de `LocalSystem` . Cuando los argumentos están vacíos, el agente utiliza el siguiente valor predeterminado: `-ExecutionPolicy Unrestricted` . • Se evitó la impresión de versiones de controlador duplicadas en el registro de la consola.	8 de mayo de 2024

Versión	Detalles	Fecha de la versión
2.0.1815	• Se ajustó la gestión de errores para que produjera un error en los problemas críticos de configuración anteriores a sysprep. • Se ha corregido un problema que provocaba que las tareas de fondo de pantalla y nombre de host utilizaran una dirección IP incorrecta en instancias con varias direcciones IP asignadas a la interfaz de red principal. • Las tareas de fondo de pantalla y nombre de host se cambiaron para obtener primero la IP privada del IMDS y, luego, volver a WMI si el IMDS estaba desactivado. • Se ha corregido un problema en la tarea `initializeVolume` que provocaba que los volúmenes `sc1` no se inicializaran debido a un error transitorio.	6 de marzo de 2024
2.0.1739	• Se corrigió un error que impedía que las tareas de `executeScript` que se ejecutaban como usuario administrador de Windows capturaran los códigos de salida.	17 de enero de 2024

Versión	Detalles	Fecha de la versión
2.0.1702	• Se restringieron los permisos `Telemetry.log` para `read-execute` solo para usuarios estándar. • Se configuró el servicio EC2Launch para Windows para que se reiniciara en caso de un error de inicio. • Se permitió que los errores `add-routes` sean procesables al registrar la salida `route.exe stderr`. • Se corrigió un problema que se producía cuando las métricas de ruta estaban fuera del rango [1, 9999]. • Se agregó compatibilidad con fondos de escritorio para varios tipos de instancia nuevos. • Se corrigió un problema provocado por los scripts de datos de usuarios que se ejecutan como usuario administrador de Windows y que envían los resultados a `stderr`.	4 de enero de 2024

Versión	Detalles	Fecha de la versión
2.0.1643	• Se actualizó la herramienta `ebsnvme-id.exe` a la versión 1.1.0.7. • Se corrigió un problema con la configuración del escalado lateral de recepción (RSS) y de la profundidad de las colas de recepción en los tipos de instancias metal que comienzan por “metal-*”, como metal-48x1. • Se eliminó el evento de telemetría que informa sobre los comandos XML de datos de usuario que bloquean el agente. • Se actualizó la tarea `setDnsSuffix` para limitar la devolución de nombres de dominio en función de la entrada de registro: `HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters\DomainNameDevolutionLevel`. • Se agregó una tarea pública y una CLI que agrega rutas de red. • Nota: Esta es la última versión que es compatible oficialmente con Windows Server 2012. • Nota: Esta es la última versión que admite oficialmente los sistemas operativos de 32 bits.	4 de octubre de 2023

Versión	Detalles	Fecha de la versión
2.0.1580	• Se modificó la forma en que el agente de inicialización gestiona los errores al modificar los permisos del archivo de registro. • Se agregó un tiempo de espera para la conexión con el puerto de serie. El tiempo de espera permite que el agente de inicialización continúe en ejecución si el puerto de serie está en uso.	5 de septiembre de 2023

Versión	Detalles	Fecha de la versión

2.0.1521	• Se ha dejado obsoleto el indicador –`block` de los comandos `EC2Launch.exe` , reset y sysprep.
	• Se ha actualizado `EC2Launch.exe` para detectar y gestionar los comandos reset y sysprep que se utilizan en las tareas `executeScript` en línea. Estos comandos hacen que el agente deje de ejecutarse después de que la tarea `executeScript` los ejecute.
	• Se han actualizado los scripts XML de datos de usuario para que se ejecuten en línea de forma predeterminada.
	• Habilite los scripts de datos de usuario XML para que se ejecuten independientemente de la nueva etiqueta `detach`. Para obtener más información, consulte Scripts de datos de usuario.
	• Se hicieron los siguientes cambios en el registro del agente.
	  • Se actualizaron los mensajes de registro del agente.
	  • Se eliminó el contenido de y la salida de `executeScript` del registro del agente.
	  • Se eliminaron los argumentos y la salida de `executeProgram` del registro del agente.
	• Se hicieron los siguientes cambios en el registro de la consola.
	  • Se ha agregado el valor `EnableSCSIPersistentReservations` al registro de la consola.
		3 de julio de 2023

Versión	Detalles	Fecha de la versión
2.0.1303	• Se agregaron líneas de registro y gestión de errores adicionales al agregar rutas de red. • Tareas `executeScript` y `executeProgram` permitidas en la fase PreReady. • Se ha actualizado la tarea `executeProgram` para generar archivos de salida similares a los de la tarea executeScript. Para obtener más información, consulte executeProgram. • Se agregó telemetría para monitorear el uso de los comandos del agente de bloqueo en los datos de usuario XML.	3 de mayo de 2023
2.0.1245	• Se mejoró la visibilidad de los bloqueos al registrar las pilas de llamadas inesperadas en texto claro. • Se agregó el servicio EventLog como dependencia de inicio para corregir un bloqueo que se producía cuando el servicio Amazon EC2Launch se inicia más rápido que el servicio EventLog. • Se hizo que los datos de usuario en XML se ejecutaran antes de la etapa PostReady desde el archivo de configuración del agente (como EC2Launch v1 y EC2Config). • Se agregó la versión 1.1 de datos de usuario de YAML para que los datos de usuario se ejecuten antes de la etapa PostReady desde el archivo de configuración del agente (la versión 1.0 de datos de usuario de YAML se ejecuta después de la etapa PostReady desde el archivo de configuración del agente).	8 de marzo de 2023

Versión	Detalles	Fecha de la versión
2.0.1173	• Agrega una función opcional para mostrar las etiquetas de instancia en el fondo de pantalla. Para obtener más informaci ón, consulte setWallpaper. • Agrega la gestión de errores cuando el grupo de seguridad de Elastic Graphics no está configurado correctamente. • Corrige un tiempo de espera cuando el servicio de metadatos de instancia no está activado.	6 de febrero de 2023
2.0.1121	• Soluciona un problema por el que se imprimía un error 404 en el fondo de pantalla cuando no se asignaba ninguna dirección IPv4 pública. • Soluciona un problema por el que el sistema de archivos del volumen se formateaba como, `RAW` en lugar de `NTFS` cuando la letra de la unidad del dispositivo estaba configurada como `D`. • Soluciona un problema por el que los volúmenes SSD NVMe se identificaban incorrectamente como volúmenes de EBS. • Corrige un error al activar Windows cuando el IMDS está desactivado.	4 de enero de 2023

Versión	Detalles	Fecha de la versión
2.0.1082	• Soluciona un problema que provoca que el campo `setWallpaper : privateIpAddress` esté en blanco cuando IMDS está deshabilitado. • Soluciona un problema de configuración del nombre de host en la dirección IPv4 privada cuando IMDS está deshabilitado. • Soluciona un problema relacionado con la inicialización de volúmenes en Windows Server 2012. • Soluciona un problema relacionado con la configuración de marcos gigantes. • Soluciona un error que se producía cuando no se especific aba ninguna clave SSH al iniciar la instancia. • Soluciona un error en Windows Server 2012 cuando Windows no tiene una clave de registro “ReleaseID”.	7 de diciembre de 2022
2.0.1011	• Corrige la lógica para encontrar el adaptador de red cuando PnPDeviceID está vacío.	11 de noviembre de 2022
2.0.1009	• Utiliza la información del segmento PCI para seleccionar el puerto de la consola.	8 de noviembre de 2022

Versión	Detalles	Fecha de la versión
2.0.982	• Agrega lógica de reintentos para obtener información de RDP. • Corrige los errores durante la inicialización del volumen en las instancias `d2.8xlarge` . • Soluciona el problema por el que se puede seleccionar un adaptador de red incorrecto después de un reinicio. • Elimina el mensaje de error de falsa alarma cuando la SPCR de ACPI no está disponible.	31 de octubre de 2022
2.0.863	• Actualiza la lógica de espera de IMDS para realizar solo solicitudes IMDSv2. • Agrega lógica para asignar letras de unidad a volúmenes que ya están inicializados pero no montados. • Imprime un mensaje de error más específico cuando no se admite el tipo de par de claves. • Corrige el error de código de reinicio 3010. • Agrega comprobación para datos de usuario codificados con base64 no válidos.	6 de julio de 2022
2.0.698	• Corrige errores tipográficos en la salida del registro cuando se ejecutan scripts.	30 de enero de 2022

Versión	Detalles	Fecha de la versión
2.0.674	• La telemetría carga el control de privacidad habilitado o desactivado. • Corrige errores de `index out of bounds`. • Elimina los accesos directos del fondo de pantalla durante `sysprep`.	15 de noviembre de 2021
2.0.651	• Agrega lógica para desinstalar agentes heredados durante la instalación de EC2Launch v2. • Corrige el problema de la CLI `list-volume` cuando el volumen raíz no aparece como volumen 0.	7 de octubre de 2021
2.0.592	• Corrige un error para informar correctamente el estado de la etapa. • Elimina mensajes de error de falsa alarma cuando se cierran los archivos de registros. • Agrega telemetría.	31 de agosto de 2021
2.0.548	• Agrega ceros a la izquierda para el nombre de host IP hexadecimal. • Corrige permisos de archivo para la tarea `enableOpenSsh` . • Corrige el bloqueo del comando sysprep.	4 de agosto de 2021

Versión	Detalles	Fecha de la versión
2.0.470	• Corrige un error en la etapa de red para esperar a que DHCP asigne una IP a la instancia. • Correcciones de errores con `setDnsSuffix` cuando la clave de registro `SearchList` no existe. • Corrige un error en la lógica de devolución de DNS en `setDnsSuffix` . • Agrega rutas de red después de reinicios intermedios. • Permite a `initializeVolume` volver a escribir volúmenes existentes. • Elimina información adicional del subcomando de versión.	20 de julio de 2021
2.0.285	• Agrega la opción para ejecutar secuencias de comandos de usuario en un proceso desvinculado. • Los datos de usuario heredados (datos de usuario XML) ahora se ejecutan en un proceso desvinculado, que es un comportamiento similar al agente de inicialización anterior. • Agrega el indicador CLI a los comandos `sysprep` y `reset`, lo que les permite bloquearlos hasta que el servicio se detenga. • Restringe los permisos de la carpeta de configuración.	8 de marzo de 2021

Versión	Detalles	Fecha de la versión
2.0.207	• Agrega un campo opcional `hostName` a la tarea `setHostName` . • Corrige el error de reinicio. Reinicie las tareas `executeScript` y `executeProgram` se marcará como en ejecución. • Agrega más códigos de retorno al comando de estado. • Agrega el servicio de arranque para corregir el problema de inicio cuando se ejecuta en el tipo de instancia `t2.nano`. • Corrige el modo de instalación limpia para eliminar archivos no rastreados por el instalador.	2 de febrero de 2021
2.0.160	• Corrige el comando `validate` para detectar un nombre de etapa no válido. • Agrega el comando `w32tm resync` en la tarea `addroutes` . • Soluciona un problema al cambiar el orden de búsqueda de sufijos DNS. • Agrega condiciones de comprobación para informar mejor de los datos de usuario no válidos.	4 de diciembre de 2020
2.0.153	Agrega la funcionalidad de Sysprep en UserData.	3 de noviembre de 2020

Versión	Detalles	Fecha de la versión
2.0.146	• Corrige un problema con RootExtend en AMI no inglesas. • Otorga al grupo de usuarios permiso de escritura en archivos de registro. • Crea una partición reservada de MS para volúmenes GPT. • Agrega el comando list-volume y el menú desplegable de volumen a la configuración de Amazon EC2Launch. • Agrega el comando get-agent-config para imprimir el archivo agent-config.yml en formato yaml o json. • Borra la contraseña estática si no se detecta ninguna clave pública.	6 de octubre de 2020
2.0.124	• Agrega una opción para mostrar la versión del sistema operativo en el fondo de pantalla. • Inicializa los volúmenes de EBS cifrados. • Agrega rutas para VPC sin nombre DNS local.	10 de septiembre de 2020
2.0.104	• Crea una lista de búsqueda de sufijos DNS si no existe. • Omite la Hibernación si no se solicita.	12 de agosto de 2020
2.0.0	Versión inicial.	30 de junio de 2020

Uso del agente EC2Launch v1 para realizar tareas durante la inicialización de una instancia de Windows de EC2

Las AMI administradas por Amazon para Windows Server 2016 y 2019 incluyen un conjunto de scripts de Windows PowerShell llamados EC2Launch. EC2Launch realiza ciertas tareas durante el arranque inicial de la instancia. Para obtener información sobre las versiones de EC2Launch que están incluidas en las AMI de Windows de AWS, consulte la Referencia de AMI de Windows de AWS.

> **Note**
>
> El agente de inicialización más reciente para Windows Server 2016 y versiones posteriores del sistema operativo es EC2Launch v2, que reemplaza tanto a EC2Config como a EC2Launch, y viene preinstalado en las AMI de Windows Server 2016 y 2019 de AWS con nombres que comienzan con `EC2LaunchV2-Windows_Server-*`. También puede instalar y configurar manualmente el agente en Windows Server 2016 y 2019. Para obtener más información, consulte Instalación de EC2Launch v2.
> Para utilizar EC2Launch con IMDSv2, la versión debe ser la 1.3.2002730 o posterior.

Puede usar el siguiente comando de Windows PowerShell para verificar la versión instalada de EC2Launch.

```
Test-ModuleManifest -Path "C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Module
\Ec2Launch.psd1" | Select Version
```

Tareas de EC2Launch

EC2Launch realiza las siguientes tareas de manera predeterminada cuando la instancia se inicia por primera vez:

- Configura un fondo de pantalla nuevo en el que se representa información sobre la instancia.
- Establece el nombre del equipo en la dirección IPv4 privada de la instancia.
- Envía información sobre la instancia a la consola de Amazon EC2.
- Envía la huella digital del certificado RDP a la consola de EC2.
- Establece una contraseña aleatoria para la cuenta de administrador.
- Añade sufijos de DNS.

- Amplía dinámicamente la partición del sistema operativo para incluir cualquier espacio sin particionar.
- Ejecuta datos de usuario (si se especifica). Para obtener más información acerca de cómo especificar datos de usuario, consulte Ejecución de comandos al lanzar una instancia de EC2 con la entrada de datos de usuario.
- Establece rutas estáticas persistentes para alcanzar el servicio de metadatos y los servidores AWS KMS.

> **Important**
>
> Si se crea una AMI personalizada desde esta instancia, estas rutas se capturan como parte de la configuración del SO y todas las instancias nuevas iniciadas desde la AMI conservarán las mismas rutas, independientemente de la ubicación de la subred. Para actualizar las rutas, consulte Actualice las rutas de metadatos/KMS para Server 2016 y versiones posteriores al iniciar una AMI personalizada..

La siguientes tareas ayudan a mantener la compatibilidad con versiones anteriores del servicio EC2Config. También puede configurar EC2Launch para que realice estas tareas al inicio:

- Inicializar volúmenes de EBS secundarios.
- Enviar registros de eventos de Windows a los registros de la consola de EC2.
- Enviar el mensaje Windows is ready to use (Windows está listo para utilizarse) a la consola de EC2.

Estructura de directorios de EC2Launch

EC2Launch se instala de manera predeterminada en las AMI para Windows Server 2016 y versiones posteriores, en el directorio raíz `C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch`.

> **Note**
>
> De manera predeterminada, Windows oculta los archivos y las carpetas en `C:\ProgramData`. Para ver los directorios y los archivos de EC2Launch, debe escribir la ruta de acceso en el Explorador de Windows o cambiar las propiedades de carpeta para ver los archivos y carpetas ocultos.

El directorio `Launch` contiene los subdirectorios siguientes.

- `Scripts` — contiene los scripts de PowerShell que conforman EC2Launch.
- `Module` — contiene el módulo para crear scripts relacionados con Amazon EC2.
- `Config` — contiene archivos de configuración de scripts que se pueden personalizar.
- `Sysprep` — contiene los recursos de Sysprep.
- `Settings` — contiene una aplicación para la interfaz gráfica de usuario de Sysprep.
- `Library`: contiene bibliotecas de uso compartido para los agentes de inicialización de EC2.
- `Log`: contiene subdirectorios para los scripts y los archivos de registro que generan los scripts.

Telemetría

La telemetría es información adicional que ayuda a AWS a comprender mejor sus requisitos, diagnosticar problemas y ofrecer recursos para mejorar su experiencia con los servicios de AWS.

La versión `1.3.2003498` de EC2Launch y posteriores recopilan telemetría, como métricas de uso y errores. Estos datos se recopilan de la instancia de Amazon EC2 en la que se ejecuta EC2Launch. Esto incluye todas las AMI de Windows que son propiedad de AWS.

EC2Launch recopila los siguientes tipos de telemetría:

- Información de uso: comandos del agente, método de instalación y frecuencia de ejecución programada.
- Errores e información de diagnóstico: instalación del agente y ejecución de códigos de error.

Ejemplos de datos recopilados:

```
2021/07/15 21:44:12Z: EC2LaunchTelemetry: IsAgentScheduledPerBoot=true
2021/07/15 21:44:12Z: EC2LaunchTelemetry: IsUserDataScheduledPerBoot=true
2021/07/15 21:44:12Z: EC2LaunchTelemetry: AgentCommandCode=1
2021/07/15 21:44:12Z: EC2LaunchTelemetry: AgentCommandErrorCode=5
2021/07/15 21:44:12Z: EC2LaunchTelemetry: AgentInstallCode=2
2021/07/15 21:44:12Z: EC2LaunchTelemetry: AgentInstallErrorCode=0
```

La telemetría se encuentra habilitada de forma predeterminada. Puede desactivar la recopilación de telemetría en cualquier momento. Si la telemetría se encuentra habilitada, EC2Launch envía datos de telemetría sin notificaciones adicionales de los clientes.

Se recopila la elección de habilitar o desactivar la telemetría.

Puede optar por activar o desactivar la recolección de telemetría. Se recopila la opción elegida para participar o no de la telemetría a fin de garantizar que se cumpla con la opción de telemetría seleccionada.

Visibilidad de telemetría

Cuando la telemetría se encuentra habilitada, aparece en el resultado de la consola de Amazon EC2 de la siguiente manera:

```
2021/07/15 21:44:12Z: Telemetry: <Data>
```

Desactivar la telemetría en una instancia

Para desactivar la telemetría al establecer una variable de entorno de sistema, ejecute el siguiente comando como administrador:

```
setx /M EC2LAUNCH_TELEMETRY 0
```

Para desactivar la telemetría durante la instalación, ejecute `install.ps1` de la siguiente manera:

```
. .\install.ps1 -EnableTelemetry:$false
```

Más temas de EC2Launch

- Instalar la versión más reciente de EC2Launch
- Configuración del agente EC2Launch v1 en su instancia de Windows
- Historial de versiones de EC2Launch

Instalar la versión más reciente de EC2Launch

Utilice el siguiente procedimiento para descargar e instalar la versión más reciente de EC2Launch en sus instancias.

Para descargar e instalar la versión más reciente de EC2Launch

1. Si ya ha instalado y configurado EC2Launch en una instancia, realice una copia de seguridad del archivo de configuración de EC2Launch. Durante el proceso de instalación, no se conservan

los cambios realizados en este archivo. De forma predeterminada, el archivo se ubica en el directorio `C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Config`.

2. Descargue EC2-Windows-Launch.zip en un directorio de la instancia.
3. Descargue install.ps1 en el mismo directorio en que ha descargado `EC2-Windows-Launch.zip`.
4. Ejecute `install.ps1`
5. Si ha realizado una copia de seguridad del archivo de configuración de EC2Launch, cópielo en el directorio `C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Config`.

Para descargar e instalar la versión más reciente de EC2Launch v2 utilizando PowerShell

Si ya ha instalado y configurado EC2Launch en una instancia, realice una copia de seguridad del archivo de configuración de EC2Launch. Durante el proceso de instalación, no se conservan los cambios realizados en este archivo. De forma predeterminada, el archivo se ubica en el directorio `C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Config`.

Para instalar la versión más reciente de EC2Launch mediante PowerShell, ejecute los siguientes comandos desde una ventana de PowerShell como administrador:

```
mkdir $env:USERPROFILE\Desktop\EC2Launch
$Url = "https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads-windows/EC2Launch/latest/EC2-Windows-Launch.zip"
$DownloadZipFile = "$env:USERPROFILE\Desktop\EC2Launch\" + $(Split-Path -Path $Url -Leaf)
Invoke-WebRequest -Uri $Url -OutFile $DownloadZipFile
$Url = "https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads-windows/EC2Launch/latest/install.ps1"
$DownloadZipFile = "$env:USERPROFILE\Desktop\EC2Launch\" + $(Split-Path -Path $Url -Leaf)
Invoke-WebRequest -Uri $Url -OutFile $DownloadZipFile
& $env:USERPROFILE\Desktop\EC2Launch\install.ps1
```

> **Note**
>
> Si recibe un error al descargar el archivo y está usando Windows Server 2016, es posible que sea necesario habilitar TLS 1.2 para su terminal PowerShell. Puede habilitar TLS 1.2 para la sesión actual de PowerShell con el siguiente comando y luego volver a intentarlo:

```
[Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [Net.SecurityProtocolType]::Tls12
```

Verificar la instalación comprobando el agente de inicialización. Ejecutre los siguientes comandos desde una ventana de PowerShell como administrador:

```
Import-Module C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Module\Ec2Launch.psm1
Import-LocalizedData -BaseDirectory C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Module\ -
FileName 'Ec2Launch.psd1' -BindingVariable moduleManifest
$moduleManifest.Get_Item('ModuleVersion')
```

Configuración del agente EC2Launch v1 en su instancia de Windows

Después de inicializar por primera vez la instancia, puede volver a configurar EC2Launch para que se vuelva a ejecutar y realice diferentes tareas al inicio.

Tareas

- Configurar tareas de inicialización
- Programar EC2Launch para que se ejecute en cada arranque
- Inicialización de unidades y mapeos de letras de unidad
- Envío de registros de eventos de Windows a la consola de EC2
- Envío del mensaje Windows Is Ready después de un arranque correcto

Configurar tareas de inicialización

Especifique las opciones en el archivo `LaunchConfig.json` para habilitar o deshabilitar las siguientes tareas de inicialización:

- Establezca el nombre del equipo en la dirección IPv4 privada de la instancia.
- Configura el monitor para que permanezca siempre encendido.
- Configurar un fondo de pantalla nuevo.
- Añadir una lista de sufijos de DNS.

> **Note**
>
> Esto agrega una búsqueda de sufijos de DNS para el siguiente dominio y configura otros sufijos estándar. Para obtener más información acerca de cómo los agentes de inicialización configuran los sufijos de DNS, consulte Configuración del sufijo de DNS para los agentes de inicialización de Windows de EC2.
>
> ```
> region.ec2-utilities.amazonaws.com
> ```

- Ampliar el tamaño del volumen de arranque.
- Establecer la contraseña del administrador.

Para configurar los ajustes de inicialización

1. En la instancia que se va a configurar, abra el archivo siguiente en un editor de texto: `C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Config\LaunchConfig.json`.
2. Actualice la configuración siguiente como sea necesario y guarde los cambios. Proporcione una contraseña en `adminPassword` solo si `adminPasswordtype` es `Specify`.

```
{
 "setComputerName": false,
 "setMonitorAlwaysOn": true,
 "setWallpaper": true,
 "addDnsSuffixList": true,
 "extendBootVolumeSize": true,
 "handleUserData": true,
 "adminPasswordType": "Random | Specify | DoNothing",
 "adminPassword": "password that adheres to your security policy (optional)"
}
```

Los tipos de contraseñas se definen de la siguiente manera:

`Random`

EC2Launch genera una contraseña y la cifra usando la clave del usuario. El sistema deshabilita esta configuración tras la inicialización de la instancia para que esta contraseña persista si la instancia se reinicia o si se detiene y se inicia.

`Specify`

EC2Launch usa la contraseña que ha especificado en `adminPassword`. Si la contraseña no cumple los requisitos del sistema, EC2Launch genera una contraseña aleatoria en su lugar. La contraseña se almacena en `LaunchConfig.json` como texto sin cifrar y se elimina cuando Sysprep define la contraseña del administrador. EC2Launch cifra la contraseña usando la clave del usuario.

`DoNothing`

EC2Launch usa la contraseña que ha especificado en el archivo `unattend.xml`. Si no especifica una contraseña en el archivo `unattend.xml`, la cuenta del administrador se deshabilitará.

3. En Windows PowerShell, ejecute el siguiente comando para programar el script para que se ejecute como una tarea programada de Windows. El script se ejecuta una vez durante el siguiente arranque y, luego, deshabilita estas tareas para que no vuelvan a ejecutarse.

```
C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Scripts\InitializeInstance.ps1 -Schedule
```

Programar EC2Launch para que se ejecute en cada arranque

Puede programar EC2Launch para que se ejecute en cada arranque en lugar de solo en el arranque inicial.

Para permitir que EC2Launch se ejecute en cada arranque:

1. Abra Windows PowerShell y ejecute el comando siguiente:

```
C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Scripts\InitializeInstance.ps1 -
SchedulePerBoot
```

2. O lance el ejecutable con el siguiente comando:

```
C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Settings\Ec2LaunchSettings.exe
```

A continuación, seleccione `Run EC2Launch on every boot`. Puede especificar que su instancia de EC2 `Shutdown without Sysprep` o `Shutdown with Sysprep`.

> **Note**
>
> Si permite que EC2Launch se ejecute en cada arranque, sucederá lo siguiente la próxima vez que lo haga:
>
> - Si `AdminPasswordType` aún está establecida como `Random`, EC2Launch generará una nueva contraseña en el siguiente arranque. Luego de ese arranque, `AdminPasswordType` se establece automáticamente como `DoNothing` para impedir que EC2Launch genere nuevas contraseñas en los siguientes arranques. Para impedir que EC2Launch genere una nueva contraseña en el primer arranque, establezca manualmente `AdminPasswordType` en `DoNothing` antes de reiniciar.
> - `HandleUserData` se volverá a establecer en `false` a menos que los datos de usuarios tengan `persist` establecido como `true`. Para obtener más información, consulte the section called “Scripts de datos de usuario”.

Inicialización de unidades y mapeos de letras de unidad

Especifique opciones en el archivo `DriveLetterMappingConfig.json` para mapear letras de unidades a volúmenes en la instancia de EC2. El script inicializa las unidades que aún no se han inicializado y particionado. Para obtener más información sobre cómo obtener detalles de volúmenes en Windows, consulte Get-Volume en la documentación de Microsoft.

Para mapear las letras de unidad con los volúmenes

1. Abra el archivo `C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Config\DriveLetterMappingConfig.json` en un editor de texto.
2. Especifique la siguiente configuración del volumen y guarde los cambios:

```
{
 "driveLetterMapping": [
  {
   "volumeName": "sample volume",
   "driveLetter": "H"
  }
 ]
}
```

3. Abra Windows PowerShell y utilice el siguiente comando para ejecutar el script de EC2Launch que inicializa los discos:

```
C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Scripts\InitializeDisks.ps1
```

   Para inicializar los discos cada vez que se arranca la instancia, añada la marca `-Schedule` de la siguiente manera:

```
C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Scripts\InitializeDisks.ps1 -Schedule
```

Envío de registros de eventos de Windows a la consola de EC2

Especifique opciones en el archivo `EventLogConfig.json` para enviar registros de eventos de Windows a los registros de la consola de EC2.

Para configurar ajustes para enviar registros de eventos de Windows

1. En la instancia, abra el archivo `C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Config\EventLogConfig.json` en un editor de texto.
2. Configure los siguientes ajustes del registro y guarde los cambios:

```
{
 "events": [
  {
   "logName": "System",
   "source": "An event source (optional)",
   "level": "Error | Warning | Information",
   "numEntries": 3
  }
 ]
}
```

3. En Windows PowerShell, ejecute el siguiente comando para que el sistema programe el script para que se ejecute como una tarea programada de Windows cada vez que se arranca la instancia.

```
C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Scripts\SendEventLogs.ps1 -Schedule
```

Los registros pueden tardar tres minutos o más en aparecer en los registros de la consola de EC2.

Envío del mensaje Windows Is Ready después de un arranque correcto

El servicio EC2Config envía el mensaje “Windows is ready” a la consola de EC2 después de cada arranque. EC2Launch solo envía este mensaje la primera vez que se arranca. Para que sea compatible con versiones anteriores del servicio EC2Config, puede programar EC2Launch para que envíe este mensaje después de cada arranque. En la instancia, abra Windows PowerShell y ejecute el comando siguiente. El sistema programa el script para que se ejecute como una tarea programada de Windows.

```
C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Scripts\SendWindowsIsReady.ps1 -Schedule
```

Historial de versiones de EC2Launch

Para descargar e instalar la versión más reciente de EC2Launch, consulte Instalar la versión más reciente de EC2Launch.

En la siguiente tabla se describen las versiones de EC2Launch publicadas.

Versión	Detalles	Fecha de la versión
1.4.299	• Lógica optimizada para recuperar la versión del controlador EC2WinUtil. • Se ha reducido el tiempo necesario para que Windows esté listo al eliminar la consulta de estado de Hyper-V.	3 de marzo de 2026
1.4.183	• Se actualizó la lógica del instalador para evitar una instalación no compatible en Windows Server 2022. • Se actualizó para imprimir la versión del controlador EC2WinUtil en el registro de la consola de la instancia.	4 de febrero de 2026

Versión	Detalles	Fecha de la versión
1.4.6	• Se actualizaron los mensajes de registro del agente.	13 de octubre de 2025
1.3.2005119	• Se solucionó un problema donde `Invoke-Userdata` fallaba al ser llamado sin parámetros.	11 de febrero de 2025
1.3.2005065	• Se solucionó un problema por el que la información del certificado RDP no se recuperaba o validaba correctamente. Se agregó la funcionalidad para iniciar automáticamente los servicios de escritorio remoto si fuera necesario.	22 de octubre de 2024
1.3.2005008	• Se ha actualizado `Set-Wallpaper` para volver a un fondo de color sólido si no se encuentra la imagen de fondo de pantalla predeterminada.	6 de agosto de 2024
1.3.2004959	• Se actualizó la lógica del instalador para evitar una instalación no compatible en Windows Server 2025 o posterior.	2 de julio de 2024
1.3.2004891	• Se solucionó un problema en el que `HandleUserData` no estaba configurado como `false`, como se esperaba. • Se agregó una opción de contraseña `Encrypted` a `LaunchConfig.json` . • Se modificó el comportamiento de la `Settings UI` para cifrar la contraseña especificada por el usuario de forma predeterminada. • Se agregó `SetAdminPasswordConfig.ps1` para convertir la opción de `Specify` contraseña en la opción de contraseña `Encrypted` en el archivo de configuración del agente.	31 de mayo de 2024

Versión	Detalles	Fecha de la versión
1.3.2004617	• Se corrigió un error al configurar el fondo de pantalla.	15 de enero de 2024
1.3.2004592	• Se actualizaron los permisos de acceso establecidos por install.ps1 para `%ProgramData%\Amazon\EC2-Windows\Launch` . • Se restringió el acceso a las carpetas y archivos de EC2Launch para lectura y ejecución únicamente para las cuentas de usuario estándar. • Se modificó el agente para dejar de esperar a que el servicio de metadatos de instancias (IMDS) se inicie si IMDS no está habilitado para la instancia. • Se agregó un tiempo de espera de cinco minutos para que se inicialice el IMDS. • Se cambió el agente para que escriba la telemetría en el registro de la consola de la instancia antes del mensaje `Windows is Ready` y no después. • Se agregó compatibilidad con fondos de escritorio para varios tipos de instancia nuevos. Para obtener más información sobre los permisos de acceso y los permisos de las cuentas de usuario de los directorios de EC2launch, consulte the section called “Estructura de directorios de EC2Launch”.	2 de enero de 2024
1.3.2004491	• Se agregó telemetría para supervisar el uso de la opción Especificar contraseña de administrador.	9 de noviembre de 2023

Versión	Detalles	Fecha de la versión
1.3.2004462	• Se agregó un elemento flush después de cada escritura en la consola serie.	18 de octubre de 2023
1.3.2004438	• Limite la devolución de nombres de dominio en función de la entrada de registro: `HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters\DomainNameDevolutionLevel` . • Permisos de `UserdataExecution.log` limitados solo a `Administrators` . • Se agregaron mensajes de error en el registro de eventos de Windows cuando se produce un error en la inicialización del registro.	4 de octubre de 2023
1.3.2004256	• Se ha agregado un valor `EnableSCSIPersistentReservations` de la consola. • Se agregó la capacidad de reintento para Get-ConsolePort.	7 de julio de 2023
1.3.2004052	• Se ha solucionado un error que se producía cuando no se especificaba ninguna clave de SSH al iniciar la instancia. • Se ha actualizado para volver a intentar iniciar el servicio AmazonSSMAgent para Windows en caso de error. • Se ha actualizado para que no funcione SysprepInstance.ps1 si BeforeSysprep.cmd da error con un código de salida distinto de cero.	8 de marzo de 2023

Versión	Detalles	Fecha de la versión
1.3.2003975	• Se solucionó un problema que afectaba a las compilaciones de AMI de Packer en el que `SysprepInstance.ps1` devolvía un `$LastErrorCode` de 1.	24 de diciembre de 2022
1.3.2003961	• Se solucionó un problema que hacía que las contraseñas de administrador especificadas explícitamente se sobrescribieran con una contraseña aleatoria en las instancias de inicio rápido. • Se solucionó un problema que hacía que el agente SSM no se iniciara en tipos de instancias más pequeños. • Se solucionó un problema por el que el registro de la consola de instancias contenía `RDPCERTIFICATE-THUMBPRINT: 0000000000000000000000` en lugar de un valor de huella digital de certificado de RDP válido.	6 de diciembre de 2022
1.3.2003923	• Corrige la lógica para encontrar el adaptador de red cuando PnPDeviceID está vacío.	9 de noviembre de 2022
1.3.2003919	• Se actualizó Get-ConsolePort para usar la información del segmento PCI. • Se solucionó un problema por el que se podía seleccionar un adaptador de red incorrecto tras reiniciar. • Se corrigió la lógica de tiempo de espera de start-SSM-Agent. • Se corrigió la compatibilidad con versiones anteriores del alias de la función Send-AdminCredentials.	8 de noviembre de 2022

Versión	Detalles	Fecha de la versión
1.3.2003857	• Prioriza los adaptadores con una puerta de enlace predeterminada cuando se selecciona el adaptador de red principal. • Cifrado de contraseña extendido en memoria.	3 de octubre de 2022
1.3.2003824	• Se corrigió un error durante `setComputerName` . • Se agregó una lógica para omitir la activación de Windows cuando se detecta un código de facturación BYOL. • Se agregó cifrado de contraseña en memoria. • Se corrigió un error durante la inicialización del volumen en `m6id.4xlarge` .	30 de agosto de 2022
1.3.2003691	• Se actualizó la lógica de espera de IMDS para realizar solo solicitudes IMDSv2. • Se ha corregido un error que afectaba a la instalación de eGPU.	21 de junio de 2022
1.3.2003639	• Se agregó la lógica de espera del adaptador de red para evitar su uso antes de la inicialización. • Se han corregido problemas de menor importancia.	10 de mayo de 2022

Versión	Detalles	Fecha de la versión
1.3.2003498	• Se agregó telemetría. • Se agregó acceso directo a la interfaz de usuario de la configuración. • Scripts de PowerShell formateados. • Se corrigió el problema con un apagado que ocurre antes de que se complete BeforResysprep.cmd.	31 de enero de 2022
1.3.2003411	Se ha cambiado la lógica de generación de contraseñas para excluir contraseñas de baja complejidad.	04 de agosto de 2021
1.3.2003364	Se actualizó Install-EgpuManager con soporte para IMDSv2.	7 de junio de 2021
1.3.2003312	• Se agregaron líneas de registro antes y después la configuración de `setMonitorAlwaysOn` . • Se ha añadido versión del paquete de Nitro Enclaves de AWS al registro de la consola.	4 de mayo de 2021
1.3.2003284	Modelo de permisos mejorado mediante la actualización de la ubicación para almacenar datos de usuario en `LocalAppData` .	23 de marzo de 2021
1.3.2003236	• Método actualizado para establecer la contraseña de usuario en `Set-AdminAccount` y `Randomize-LocalAdminPassword` . • Se ha corregido`InitializeDisks` para comprobar si el disco está configurado para sólo lectura antes de configurarlo como de escritura.	11 de febrero de 2021

Versión	Detalles	Fecha de la versión
1.3.2003210	Corrección de localización de `install.ps1` .	7 de enero de 2021
1.3.2003205	Corrección de seguridad de `install.ps1` para actualizar los permisos en el directorio `%ProgramData%AmazonEC2-Windows\LaunchModuleScripts` .	28 de diciembre de 2020
1.3.2003189	Añadido `w32tm resync` después de añadir rutas.	4 de diciembre de 2020
1.3.2003155	Información actualizada del tipo de instancia.	25 de agosto de 2020
1.3.2003150	Se ha agregado `OsCurrentBuild` y `OsReleaseId` al resultado de la consola.	22 de abril de 2020
1.3.2003040	Se ha corregido la lógica alternativa 1 de la versión IMDS.	7 de abril de 2020
1.3.2002730	Se ha agregado compatibilidad para IMDS V2.	3 de marzo de 2020
1.3.2002240	Se han corregido problemas de menor importancia.	31 de octubre de 2019
1.3.2001660	Se ha corregido el problema de inicio de sesión automático para usuarios sin contraseña después de ejecutar por primera vez Sysprep.	2 de julio de 2019
1.3.2001360	Se han corregido problemas de menor importancia.	27 de marzo de 2019
1.3.2001220	Todos los scripts de PowerShell firmados.	28 de febrero de 2019

Versión	Detalles	Fecha de la versión
1.3.2001200	Se ha solucionado un problema con InitializeDisks.ps1 donde al ejecutar el script en un nodo de un clúster de conmutación por error de Windows Server se formateaban las unidades de los nodos remotos cuyas letras coincidían con la letra de la unidad local.	27 de febrero de 2019
1.3.2001160	Se ha solucionado un problema con el fondo de pantalla en Windows 2019.	22 de febrero de 2019
1.3.2001040	• Se ha añadido un complemento para definir que el monitor no se apague nunca para corregir problemas de ACPI. • La versión y edición de SQL Server se escriben en la consola.	21 de enero de 2019
1.3.2000930	Corrección para añadir rutas a metadatos en las ENI habilitadas para ipv6.	2 de enero de 2019
1.3.2000760	• Configuración predeterminada añadida para la configuración de RSS y Recibir colas para dispositivos ENA. • Hibernación deshabilitada durante Sysprep.	5 de diciembre de 2018
1.3.2000630	• Ruta 169.254.169.253/32 añadida para el servidor DNS. • Filtro añadido para la configuración Usuario administrativo. • Mejoras en la hibernación de instancias. • Opción añadida para programar EC2Launch para que se ejecute en cada arranque.	9 de noviembre de 2018

Versión	Detalles	Fecha de la versión
1.3.2000430.0	• Se ha añadido la ruta 169.254.169.123/32 al servicio de hora AMZN. • Se ha añadido la ruta 169.254.169.249/32 al servicio de licencias GRID. • Se ha añadido un tiempo de espera de 25 segundos al intentar iniciar Systems Manager.	19 de septiembre de 2018
1.3.200039.0	• Se ha corregido la asignación incorrecta de letras de unidad para los volúmenes NVME de EBS. • Se han añadido funciones de registro adicional para las versiones de los controladores NVME.	15 de agosto de 2018
1.3.2000080	Se han corregido problemas de menor importancia.	
1.3.610	Se ha corregido el problema del redireccionamiento de salidas y errores hacia archivos desde los datos del usuario.	
1.3.590	• Se han añadido al fondo de pantalla los tipos de instancias que faltaban. • Se ha corregido el problema con el mapeo de las letras de unidades y la instalación de los discos.	
1.3.580	• Se ha corregido `Get-Metadata` para que use la configuración predeterminada del sistema en las solicitudes web. • Se ha añadido un caso especial para NVMe en la inicialización de los discos. • Se han corregido problemas de menor importancia.	

Versión	Detalles	Fecha de la versión
1.3.550	Se ha añadido la opción `-NoShutdown` para habilitar la ejecución de Sysprep sin apagado.	
1.3.540	Se han corregido problemas de menor importancia.	
1.3.530	Se han corregido problemas de menor importancia.	
1.3.521	Se han corregido problemas de menor importancia.	
1.3.0	• Se ha corregido un problema en la longitud hexadecimal en los cambios de nombre de los equipos. • Se ha corregido un posible bucle de reinicio en los cambios de nombre de los equipos. • Se ha corregido un problema en la configuración del fondo de pantalla.	
1.2.0	• Actualización para ver la información sobre el sistema operativo instalado (SO) en el registro del sistema de EC2. • Actualización para ver la versión de EC2Launch y SSM Agent en el registro del sistema de EC2. • Se han corregido problemas de menor importancia.	

Versión	Detalles	Fecha de la versión
1.1.2	• Actualización para ver la información de los controladores de ENA en el registro del sistema de EC2. • Actualización para excluir Hyper-V de la lógica del filtro de NIC primario. • Se ha agregado el servidor y el puerto de AWS KMS a la clave del registro para la activación de KMS. • Se ha mejorado la configuración del fondo de pantalla para varios usuarios. • Actualización para borrar rutas desde el almacén persistente. • Actualización para eliminar la z de la zona de disponibilidad en la lista de sufijos de DNS. • Actualización para solucionar un problema con la etiqueta <runAsLocalSystem> en los datos de usuario.	
1.1.1	Versión inicial.	

Uso del servicio EC2Config para realizar tareas durante la inicialización de una instancia del sistema operativo Windows heredado de EC2

> **Note**
>
> La compatibilidad de EC2Config ha finalizado. Microsoft ya no admite las versiones del sistema operativo en las que se ejecuta. Recomendamos encarecidamente que actualice al agente de inicialización más reciente.
> El agente de lanzamiento más reciente para Windows Server 2022 y versiones posteriores del sistema operativo es EC2Launch v2, que sustituye tanto a EC2Config como a EC2Launch, y viene preinstalado en las AMI para Windows Server 2022 y 2025 de AWS.

También puede instalar y configurar manualmente el agente en Windows Server 2016 y 2019. Para obtener más información, consulte Instalación de EC2Launch v2.

Las AMI de Windows Server anteriores a Windows Server 2016 incluyen un servicio opcional llamado servicio EC2Config (`EC2Config.exe`). EC2Config se inicia cuando la instancia arranca y realiza tareas durante el inicio, así como cada vez que detiene o inicia la instancia. EC2Config también puede realizar tareas previa petición. Algunas de estas tareas se activan automáticamente, mientras que otras se deben activar manualmente. Aunque este servicio es opcional, proporciona acceso a funciones avanzadas que, de otro modo, no estarían disponibles. Este servicio se ejecuta en la cuenta LocalSystem.

El servicio EC2Config ejecuta Sysprep, una herramienta de Microsoft que le permite crear una AMI de Windows personalizada que se puede reutilizar. Cuando EC2Config llama a Sysprep, utiliza los archivos de `%ProgramFiles%\Amazon\EC2ConfigService\Settings` para determinar qué operaciones realizar. Puede editar estos archivos indirectamente desde el cuadro de diálogo del sistema EC2 Service Properties o bien si utiliza directamente un editor de XML o de texto. Sin embargo, hay algunas opciones de configuración avanzada que no están disponibles en el cuadro de diálogo del sistema EC2 Service Properties, por lo que debe editar dichas entradas directamente.

Si crea una AMI desde una instancia después de actualizar su configuración, la nueva configuración se aplica a cualquier instancia que se lance desde la nueva AMI. Para obtener información acerca de la creación de una AMI, consulte Creación de una AMI basada en Amazon EBS.

EC2Config utiliza archivos de configuración para controlar su operación. Puede actualizar esta configuración mediante una herramienta gráfica o editando los archivos XML directamente. Los archivos binarios y los archivos adicionales del servicio se encuentran en el directorio `%ProgramFiles%\Amazon\EC2ConfigService`.

Contenido

- EC2Config y AWS Systems Manager
- Tareas de EC2Config
- Archivos de configuración de EC2Config
- Instalar la versión más reciente de EC2Config
- Configuración de los ajustes del proxy de .NET del servicio EC2Config
- Establecimiento de las propiedades del servicio EC2Config desde el cuadro de diálogo del sistema de su instancia de Windows de EC2

- Solución de problemas con el agente de inicialización EC2Config
- Historial de versión de EC2Config

EC2Config y AWS Systems Manager

El servicio EC2Config procesa las solicitudes de Systems Manager de las instancias creadas desde AMI para versiones de Windows Server anteriores a Windows Server 2016 publicadas con anterioridad a noviembre de 2016.

Las instancias creadas desde AMI para versiones de Windows Server anteriores a Windows Server 2016 publicadas con posterioridad a noviembre de 2016 incluyen el servicio EC2Config y el SSM Agent. EC2Config realiza todas las tareas descritas anteriormente y SSM Agent procesa las solicitudes para las características de Systems Manager como Run Command y State Manager.

Puede usar Run Command para actualizar las instancias existentes para que utilicen la versión más reciente del servicio EC2Config y de SSM Agent. Para obtener más información, consulte Actualización del agente de SSM mediante el comando de ejecución en la Guía del usuario de AWS Systems Manager.

Tareas de EC2Config

EC2Config ejecuta tareas de arranque inicial cuando la instancia se inicia por primera vez y, a continuación, las desactiva. Para volver a ejecutar estas tareas, debe habilitarlas de forma explícita antes de cerrar la instancia o ejecutando Sysprep manualmente. Estas tareas son las siguientes:

- Establecer una contraseña cifrada aleatoria para la cuenta de administrador.
- Generar e instalar el certificado host utilizado para la conexión de escritorio remoto.
- Ampliar dinámicamente la partición del sistema operativo para incluir cualquier espacio sin particionar.
- Ejecutar los datos de usuario especificados (y Cloud-Init si está instalado). Para obtener más información acerca de cómo especificar datos de usuario, consulte Ejecución de comandos al lanzar una instancia de EC2 con la entrada de datos de usuario.

EC2Config realiza las siguientes tareas cada vez que se inicia la instancia:

- Cambie el nombre de host para que coincida con la dirección IP privada en notación hexadecimal (esta tarea está deshabilitada de forma predeterminada y debe habilitarse para que se ejecute al iniciarse la instancia).

- Configuración del servidor de administración de claves (AWS KMS), comprobación del estado de activación de Windows y activación de Windows según sea necesario.
- Montaje de todos los volúmenes de Amazon EBS, volúmenes de almacén de instancias y nombres de volúmenes de mapeo en letras de unidad.
- Escriba entradas de registro de eventos en la consola para ayudar con la solución de problemas (esta tarea está deshabilitada de forma predeterminada y debe habilitarse para que se ejecute al iniciarse la instancia).
- Escritura de la disponibilidad de Windows en la consola.
- Agregue una ruta personalizada al adaptador de red principal para habilitar las siguientes direcciones IP cuando se adjuntan una o varias NIC: `169.254.169.250`, `169.254.169.251` y `169.254.169.254`. Estas direcciones las utiliza la activación de Windows y cuando se obtiene acceso a los metadatos de la instancia.

> **Note**
>
> Si el sistema operativo Windows está configurado para utilizar IPv4, se pueden utilizar estas direcciones locales de enlace IPv4. Si el sistema operativo Windows tiene la pila de protocolos de red IPv4 desactivada y usa IPv6 en su lugar, agregue `[fd00:ec2::250]` en lugar de `169.254.169.250` y `169.254.169.251`. A continuación, agregue `[fd00:ec2::254]` en lugar de `169.254.169.254`.

EC2Config realiza las siguientes tareas cada vez que un usuario inicia sesión:

- Muestra de la información de fondo de pantalla en el fondo del escritorio.

Cuando la instancia se está ejecutando, puede solicitar que EC2Config realice las siguientes tareas previa petición:

- Ejecución de Sysprep y cierre de la instancia para que pueda crear una AMI a partir de esta. Para obtener más información, consulte Creación de una AMI de Amazon EC2 con Windows Sysprep.

Archivos de configuración de EC2Config

Los archivos de configuración controlan la operación del servicio EC2Config. Estos archivos están ubicados en el directorio `C:\Program Files\Amazon\Ec2ConfigService\Settings`:

- `ActivationSettings.xml`—controla la activación del producto mediante un servidor de administración de claves (AWS KMS).
- `AWS.EC2.Windows.CloudWatch.json` — controla qué contadores de rendimiento enviar a CloudWatch y qué registros enviar a CloudWatch Logs.
- `BundleConfig.xml` — controla cómo EC2Config prepara una instancia con respaldo en el almacén de instancias para la creación de AMI.
- `Config.xml` — controla la configuración principal.
- `DriveLetterConfig.xml` — controla los mapeos de letras de unidad.
- `EventLogConfig.xml` — controla la información del registro de eventos que se muestra en la consola durante el arranque de la instancia.
- `WallpaperSettings.xml` — controla la información que se muestra en el fondo del escritorio.

ActivationSettings.xml

Este archivo contiene la configuración que controla la activación del producto. Cuando Windows arranca, el servicio EC2Config comprueba si Windows ya está activado. Si Windows no está activado aún, intenta activarlo al buscar el servidor AWS KMS especificado.

- `SetAutodiscover`: indica si debe detectarse un AWS KMS automáticamente.
- `TargetKMSServer`—almacena la dirección IP privada de un AWS KMS. El AWS KMS debe estar en la misma región que la instancia.
- `DiscoverFromZone`: descubre el servidor AWS KMS a partir de la zona DNS especificada.
- `ReadFromUserData`: obtiene el servidor AWS KMS de UserData.
- `LegacySearchZones`: descubre el servidor AWS KMS a partir de la zona DNS especificada.
- `DoActivate` — intenta la activación utilizando la configuración especificada en la sección. Este valor puede ser `true` o `false`.
- `LogResultToConsole` — muestra el resultado en la consola.

BundleConfig.xml

Este archivo contiene la configuración que controla cómo EC2Config prepara una instancia para la creación de AMI.

- `AutoSysprep` — indica si se debe utilizar Sysprep automáticamente. Para utilizar Sysprep, cambie el valor a `Yes`.
- `SetRDPCertificate` — establece un certificado autofirmado en el servidor de Escritorio remoto. Esto le permite utilizar el RDP de forma segura para conectarse a las instancias. Si las nuevas instancias necesitan tener el certificado, cambie el valor a `Yes`.

  Esta configuración no se utiliza para instancias con versiones del sistema operativo anteriores a Windows Server 2016 porque dichos sistemas operativos pueden generar sus propios certificados.
- `SetPasswordAfterSysprep` — establece una contraseña aleatoria para una instancia recién iniciada, la cifra con la clave de inicialización del usuario y devuelve la contraseña cifrada a la consola. Si las nuevas instancias no deben configurarse con una contraseña cifrada aleatoria, cambie el valor de esta configuración a `No`.

Config.xml

Complementos

- `Ec2SetPassword` — genera una contraseña cifrada aleatoria cada vez que se inicia una instancia. Esta característica se deshabilita de forma predeterminada tras el primer inicialización para que la contraseña establecida por el usuario no cambie al reiniciarse la instancia. Para continuar generando contraseñas cada vez que lance una instancia, cambie esta opción a `Enabled`.

  Esta opción es importante si está pensando en crear una AMI a partir de la instancia.
- `Ec2SetComputerName` — establece el nombre de host de la instancia como un nombre único basado en la dirección IP de la instancia y la reinicia. Si desea establecer su propio nombre de host o evitar que se modifique su nombre de host existente, debe deshabilitar esta opción.
- `Ec2InitializeDrives` — inicializa y formatea todos los volúmenes durante el inicio. Esta característica está habilitada de forma predeterminada.
- `Ec2EventLog` — muestra las entradas del registro de eventos en la consola. De forma predeterminada, se muestran las tres entradas de error más recientes del registro de eventos del sistema. Para especificar las entradas del registro de eventos que desea que se muestren, edite archivo `EventLogConfig.xml` ubicado en el directorio `EC2ConfigService\Settings`. Para obtener más información acerca de la configuración de este archivo, consulte Clave de Eventlog.
- `Ec2ConfigureRDP` — configura un certificado autofirmado en la instancia para que los usuarios puedan obtener acceso de forma segura a la instancia mediante el Escritorio remoto. Esta

configuración no se utiliza para instancias con versiones del sistema operativo anteriores a Windows Server 2016 porque dichos sistemas operativos pueden generar sus propios certificados.

- `Ec2OutputRDPCert` — muestra la información del certificado de Escritorio remoto en la consola para que el usuario pueda cotejarla con la de la huella digital.
- `Ec2SetDriveLetter` — establece las letras de unidad de los volúmenes montados en función de la configuración definida por el usuario. De forma predeterminada, cuando un volumen de Amazon EBS se adjunta a una instancia, puede montarse en la letra de unidad de la instancia. Para especificar los mapeos de letras de unidad, edite archivo `DriveLetterConfig.xml` ubicado en el directorio `EC2ConfigService\Settings`.
- `Ec2WindowsActivate` — el complemento gestiona la activación de Windows. En primer lugar, comprueba si Windows está activado. Si no es así, actualiza la configuración de cliente de AWS KMS y, a continuación, activa Windows.

  Para modificar la configuración de AWS KMS, edite el archivo `ActivationSettings.xml` ubicado en el directorio `EC2ConfigService\Settings`.
- `Ec2DynamicBootVolumeSize` — amplía Disco 0/Volumen 0 para incluir cualquier espacio sin particionar.
- `Ec2HandleUserData` — Crean y ejecutan scripts creados por el usuario durante el primer inicialización de una instancia tras ejecutar Sysprep. Los comandos integrados en etiquetas de script se guardan en un archivo de procesamiento por lotes, mientras que los comandos integrados en etiquetas de PowerShell se guardan en un archivo .ps1 (lo que corresponde a la casilla de verificación Datos del usuario del cuadro de diálogo del sistema Propiedades de servicio de EC2).
- `Ec2ElasticGpuSetup` — instala el paquete de software de GPU elástica si la instancia está asociada a una GPU elástica.
- `Ec2FeatureLogging` — envía el estado de instalación de características de Windows y el estado del servicio correspondiente a la consola. Compatible únicamente con la características Hyper-V de Microsoft y el servicio vmms correspondiente.

Configuración global

- `ManageShutdown`: garantiza que las instancias iniciadas desde AMI basadas en Amazon S3 no se terminen mientras Sysprep se está ejecutando.
- `SetDnsSuffixList` — establece el sufijo DNS del adaptador de red de Amazon EC2. Este permite la resolución de DNS de servidores que se ejecuten en Amazon EC2 sin proporcionar el nombre completo del dominio.

> **Note**
>
> Esto agrega una búsqueda de sufijos de DNS para el siguiente dominio y configura otros sufijos estándar. Para obtener más información acerca de cómo los agentes de inicialización configuran los sufijos de DNS, consulte Configuración del sufijo de DNS para los agentes de inicialización de Windows de EC2.
>
> ```
> region.ec2-utilities.amazonaws.com
> ```

- `WaitForMetaDataAvailable` — se asegura de que el servicio EC2Config esperará a que los metadatos estén accesibles y a que la red esté disponible antes de continuar con el arranque. Esta comprobación garantiza que EC2Config pueda obtener información de metadatos para la activación y otros complementos.
- `ShouldAddRoutes` — añade una ruta personalizada en el adaptador de red principal para habilitar las siguientes direcciones IP cuando se adjuntan varias NIC: 169.254.169.250, 169.254.169.251 y 169.254.169.254. Estas direcciones las utiliza la activación de Windows y cuando se obtiene acceso a los metadatos de la instancia.
- `RemoveCredentialsfromSyspreponStartup` — elimina la contraseña del administrador de `Sysprep.xml` la próxima vez que se inicia el servicio. Para asegurarse de que esta contraseña persiste, edite esta configuración.

DriveLetterConfig.xml

Este archivo contiene la configuración que controla los mapeos de letras de unidad. De forma predeterminada, un volumen se puede asignar en cualquier letra de unidad disponible. Puede montar un volumen en una letra de unidad en particular del modo siguiente.

```
<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<DriveLetterMapping>
  <Mapping>
    <VolumeName></VolumeName>
    <DriveLetter></DriveLetter>
  </Mapping>
  . . .
  <Mapping>
    <VolumeName></VolumeName>
    <DriveLetter></DriveLetter>
```

```
  </Mapping>
</DriveLetterMapping>
```

- `VolumeName` — la etiqueta del volumen. Por ejemplo, *`My Volume`*. Para especificar un mapeo para un volumen de almacén de instancias, utilice la etiqueta `Temporary Storage X`, donde `X` es un número del 0 al 25.
- `DriveLetter` — la letra de unidad. Por ejemplo, *`M:`*. Si la letra de unidad ya está en uso, el mapeo falla.

EventLogConfig.xml

Este archivo contiene la configuración que controla la información del registro de eventos que se muestra en la consola durante el arranque de la instancia. De forma predeterminada, se muestran las tres entradas de error más recientes del registro de eventos del sistema.

- `Category` — la clave del registro de eventos que se va a monitorizar.
- `ErrorType`—el tipo de evento (por ejemplo, , o, `Error`, `Warning`, `Information`.)
- `NumEntries` — el número de eventos almacenado para esta categoría.
- `LastMessageTime` — para evitar que se envíe el mismo mensaje repetidamente, el servicio actualiza este valor cada vez que envía un mensaje.
- `AppName` — el origen de eventos o la aplicación que registró el evento.

WallpaperSettings.xml

Este archivo contiene la configuración que controla la información que se muestra en fondo del escritorio. De forma predeterminada, se muestra la siguiente información.

- `Hostname` — muestra el nombre del equipo.
- `Instance ID` — muestra el ID de la instancia.
- `Public IP Address` — muestra la dirección IP pública de la instancia.
- `Private IP Address` — muestra la dirección IP privada de la instancia.
- `Availability Zone` — muestra la zona de disponibilidad en la que se ejecuta la instancia.
- `Instance Size` — muestra el tipo de instancia.
- `Architecture` — muestra la configuración de la variable de entorno `PROCESSOR_ARCHITECTURE`.

Puede eliminar cualquier información que se muestre de forma predetermina eliminando esta entrada. Puede añadir metadatos de instancia adicionales para que se muestren del modo siguiente.

```
<WallpaperInformation>
  <name>display_name</name>
  <source>metadata</source>
  <identifier>meta-data/path</identifier>
</WallpaperInformation>
```

Puede añadir variables de entorno del sistema adicionales para que se muestren del modo siguiente.

```
<WallpaperInformation>
  <name>display_name</name>
  <source>EnvironmentVariable</source>
  <identifier>variable-name</identifier>
</WallpaperInformation>
```

InitializeDrivesSettings.xml

Este archivo contiene la configuración que controla cómo EC2Config inicializa las unidades.

De forma predeterminada, EC2Config inicializa las unidades que no se pusieron online mediante el sistema operativo. Puede personalizar el complemento del modo siguiente.

```
<InitializeDrivesSettings>
    <SettingsGroup>setting</SettingsGroup>
</InitializeDrivesSettings>
```

Utilice un grupo de configuración para especificar cómo desea inicializar las unidades:

FormatWithTRIM

Habilita el comando TRIM al formatear unidades. Después de formatear e inicializar una unidad, el sistema restablece la configuración TRIM.

A partir de la versión 3.18 de EC2Config, el comando TRIM se deshabilita de forma predeterminada durante la operación de formateo de discos. Esto mejora los tiempos de formateo. Utilice esta opción para habilitar TRIM durante la operación de formateo de discos para la versión 3.18 y posteriores de EC2Config.

FormatWithoutTRIM

Deshabilita el comando TRIM durante el formateo de unidades disco y mejora los tiempos de formateo en Windows. Después de formatear e inicializar una unidad, el sistema restablece la configuración TRIM.

DisableInitializeDrives

Deshabilita el formateo para nuevas unidades. Utilice esta opción para inicializar unidades manualmente.

Instalar la versión más reciente de EC2Config

> **Note**
>
> El agente de lanzamiento más reciente para Windows Server 2022 y versiones posteriores del sistema operativo es EC2Launch v2, que sustituye tanto a EC2Config como a EC2Launch. EC2Launch v2 viene preinstalado en las AMI de AWS Windows Server 2022 y 2025. También puede instalar y configurar manualmente el agente en Windows Server 2016 y 2019. Para obtener más información, consulte Instalación de EC2Launch v2.

Para obtener información sobre cómo recibir notificaciones sobre actualizaciones de EC2Config, consulte Suscripción a las notificaciones del agente de inicialización de Windows de EC2. Para obtener información acerca de los cambios de cada versión, consulte Historial de versión de EC2Config.

Antes de empezar

- Verifique que tiene .NET framework 3.5 SP1 o superior.
- De forma predeterminada, el proceso de configuración sustituye los archivos de configuración existentes por otros con una configuración predeterminada durante la instalación y posteriormente reinicia el servicio EC2Config cuando se completa la instalación. Si ha cambiado la configuración del servicio EC2Config, copie el archivo `config.xml` del directorio `%Program Files%\Amazon\Ec2ConfigService\Settings`. Después de actualizar el servicio EC2Config, puede restaurar este archivo para conservar los cambios en la configuración.

Verificar la versión de EC2Config

Siga este procedimiento para verificar la versión de EC2Config que hay instalada en las instancias.

Para verificar la versión instalada de EC2Config

1. Lance una instancia desde la AMI y conéctese a ella.
2. En el panel de control, seleccione Programas y características.
3. En la lista de programas instalados, busque `Ec2ConfigService`. Su número de versión aparece en la columna Versión.

Actualización de EC2Config

Siga este procedimiento para descargar la versión más reciente de EC2Config e instalarla en las instancias.

Para descargar e instalar la versión más reciente de EC2Config

1. Descargue y descomprima el instalador de EC2Config.
2. Ejecute `EC2Install.exe`. Para obtener una lista completa de opciones, ejecute `EC2Install` con la opción `/?`. De forma predeterminada, el proceso de configuración muestra preguntas. Para ejecutar el comando sin este tipo de preguntas, utilice la opción `/quiet`.

   > **Important**
   >
   > Para mantener los ajustes personalizados del archivo `config.xml` que guardó, ejecute `EC2Install` con la opción `/norestart`, restaure la configuración y, a continuación, reinicie el servicio EC2Config manualmente.

3. Si ejecuta la versión 4.0 o posterior de EC2Config, debe reiniciar SSM Agent en la instancia desde el complemento de Microsoft Services.

   > **Note**
   >
   > La formación de la versión de EC2Config actualizada no aparecerá en el registro del sistema de la instancia ni en Trusted Advisor hasta que reinicie la instancia o la detenga y vuelva a iniciarla.

Para descargar e instalar la versión más reciente de EC2Config utilizando PowerShell

Para descargar, descomprimir e instalar la versión más reciente de EC2Config mediante PowerShell, ejecute los siguientes comandos desde una ventana de PowerShell

```
$Url = "https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads-windows/EC2Config/EC2Install.zip"
$DownloadZipFile = "$env:USERPROFILE\Desktop\" + $(Split-Path -Path $Url -Leaf)
$ExtractPath = "$env:USERPROFILE\Desktop\"
Invoke-WebRequest -Uri $Url -OutFile $DownloadZipFile
$ExtractShell = New-Object -ComObject Shell.Application
$ExtractFiles = $ExtractShell.Namespace($DownloadZipFile).Items()
$ExtractShell.NameSpace($ExtractPath).CopyHere($ExtractFiles)
Start-Process $ExtractPath
Start-Process `
    -FilePath $env:USERPROFILE\Desktop\EC2Install.exe `
    -ArgumentList "/S"
```

> **Note**
>
> Si recibe un error al descargar el archivo y está usando Windows Server 2016 o una versión anterior, es posible que sea necesario habilitar TLS 1.2 para su terminal PowerShell. Puede habilitar TLS 1.2 para la sesión actual de PowerShell con el siguiente comando y luego volver a intentarlo:
>
> ```
> [Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [Net.SecurityProtocolType]::Tls12
> ```

Verifique la instalación comprobando `C:\Program Files\Amazon\` para el directorio de `Ec2ConfigService`.

Configuración de los ajustes del proxy de .NET del servicio EC2Config

Puede configurar el servicio EC2Config para que se comunique a través de un proxy mediante uno de los siguientes métodos: el SDK de AWS para .NET, el elemento `system.net` o Microsoft Group Policy e Internet Explorer. El método recomendado es el SDK de AWS para .NET porque puede especificar credenciales de inicio de sesión.

Métodos

- Configurar los ajustes proxy utilizando AWS SDK para .NET (preferido)

- Configurar los ajustes proxy utilizando el elemento system.net
- Configurar los ajustes proxy utilizando Microsoft Group Policy y Microsoft Internet Explorer

Configurar los ajustes proxy utilizando AWS SDK para .NET (preferido)

Puede configurar la configuración del proxy para el servicio EC2Config especificando el elemento `proxy` en el archivo `Ec2Config.exe.config`. Para obtener más información, consulte Referencia de los archivos de configuración para el SDK de AWS para .NET.

Para especificar el elemento del proxy en Ec2Config.exe.config

1. Edite el archivo `Ec2Config.exe.config` de una instancia en la que desee que el servicio EC2Config se comunique a través de un proxy. De forma predeterminada, el archivo se ubica en el siguiente directorio: `%ProgramFiles%\Amazon\Ec2ConfigService`.
2. Añada el siguiente elemento `aws` a `configSections`. No lo agregue a `sectionGroups` existentes.

   Para la versión 3.17 o anterior de EC2Config

   ```
   <configSections>
      <section name="aws" type="Amazon.AWSSection, AWSSDK"/>
   </configSections>
   ```

   Para la versión 3.18 o posterior de EC2Config

   ```
   <configSections>
        <section name="aws" type="Amazon.AWSSection, AWSSDK.Core"/>
   </configSections>
   ```
3. Añada el siguiente elemento `aws` al archivo `Ec2Config.exe.config`.

   ```
   <aws>
      <proxy
        host="string value"
        port="string value"
        username="string value"
        password="string value" />
   </aws>
   ```
4. Guarde los cambios.

Configurar los ajustes proxy utilizando el elemento system.net

Puede especificar la configuración del proxy en un elemento `system.net` del archivo `Ec2Config.exe.config`. Para obtener más información, consulte Elemento defaultProxy (configuración de la red).

Para especificar el elemento system.net en Ec2Config.exe.config

1. Edite el archivo `Ec2Config.exe.config` de una instancia en la que desee que el servicio EC2Config se comunique a través de un proxy. De forma predeterminada, el archivo se ubica en el siguiente directorio: `%ProgramFiles%\Amazon\Ec2ConfigService`.
2. Añada una entrada `defaultProxy` a `system.net`. Para obtener más información, consulte Elemento defaultProxy (configuración de la red).

   Por ejemplo, la siguiente configuración dirige todo el tráfico para utilizar el proxy que está actualmente configurado para Internet Explorer, a excepción de los metadatos y el tráfico de licencia, que omitirá el proxy.

   ```
   <defaultProxy>
       <proxy usesystemdefault="true" />
       <bypasslist>
           <add address="169.254.169.250" />
           <add address="169.254.169.251" />
           <add address="169.254.169.254" />
           <add address="[fd00:ec2::250]" />
           <add address="[fd00:ec2::254]" />
       </bypasslist>
   </defaultProxy>
   ```
3. Guarde los cambios.

Configurar los ajustes proxy utilizando Microsoft Group Policy y Microsoft Internet Explorer

El servicio EC2Config se ejecuta en la cuenta de usuario del sistema local. Puede especificar configuración del proxy para toda la instancia para esta cuenta en Internet Explorer una vez que haya cambiado la configuración de políticas de grupo en la instancia.


Para configurar los ajustes del proxy mediante Group Policy e Internet Explorer

1. En una instancia en la que desee que el servicio EC2Config se comunique a través de un proxy, abra un símbolo del sistema como administrador, escriba **`gpedit.msc`** y pulse Intro.
2. En el editor de directivas de grupo local, en Directiva Equipo local, elija Configuración del equipo, Plantillas administrativas, Componentes de Windows, Internet Explorer.
3. En el panel de la derecha, elija Configuración de proxy por equipo y no por usuario y, a continuación, elija Editar configuración de directiva.
4. Elija Habilitada y, a continuación, elija Aplicar.
5. Abra Internet Explorer y, a continuación, elija el botón Herramientas.
6. Elija Opciones de Internet y, a continuación, elija la pestaña Conexiones.
7. Elija Configuración de LAN.
8. En Servidor proxy, elija la opción Usar un servidor proxy para la LAN.
9. Especifique la dirección y la información del puerto y, a continuación, elija Aceptar.

Establecimiento de las propiedades del servicio EC2Config desde el cuadro de diálogo del sistema de su instancia de Windows de EC2

En el siguiente procedimiento se describe cómo utilizar el cuadro de diálogo del sistema EC2 Service Properties para habilitar o inhabilitar opciones de configuración.

1. Lance y conéctese a la instancia de Windows.
2. En el menú Inicio, elija Todos los programas y luego elija Ajustes de EC2ConfigService.



3. En la pestaña General del cuadro de diálogo del sistema EC2 Service Properties, puede habilitar o inhabilitar las siguientes opciones de configuración.

   Set Computer Name (Establecer nombre del equipo

   Si se habilita esta opción (está deshabilitada de forma predeterminada), el nombre de host se compara con la dirección IP interna actual en cada arranque; si el nombre de host y la dirección IP interna no coinciden, se restablece el nombre de host para que contenga la dirección IP interna y, a continuación, el sistema se reinicia para obtener el nuevo nombre de host. Si desea establecer su propio nombre de host o evitar que se modifique su nombre de host existente, no habilite esta opción.

User Data (Datos de usuario

La ejecución de datos de usuario le permite especificar scripts en los metadatos de la instancia. De forma predeterminada, estos scripts se ejecutan durante la inicialización inicial. También puede configurarlos para ejecutarse la próxima vez que se inicie o se reinicie la instancia, o bien cada vez que esto ocurra.

Si tiene un script grande, le recomendamos utilizar los datos de usuario para descargarlo y luego ejecutarlo.

Para obtener más información, consulte Ejecución de datos de usuario.


Event Log (Registro de eventos

Utilice esta opción para mostrar las entradas de registro de eventos en la consola durante el arranque para una monitorización y depuración sencillas.

Seleccione Configuración para especificar filtros para las entradas de registro enviadas a la consola. El filtro predeterminado envía las tres entradas de error más recientes del registro de eventos del sistema a la consola.

Wallpaper Information (Información en el fondo de pantalla

Utilice esta opción para mostrar la información del sistema en el fondo del escritorio. A continuación se muestra un ejemplo de la información mostrada en el fondo del escritorio.




La información mostrada en el fondo del escritorio es controlada por el archivo de configuración `EC2ConfigService\Settings\WallpaperSettings.xml`.

Enable Hibernation (Habilitar la hibernación

Utilice esta opción para permitir que EC2 indique al sistema operativo que realice la hibernación.

4. Elija la pestaña Almacenamiento. Puede habilitar o deshabilitar las siguientes opciones de configuración.



Root Volume (Volumen raíz

Esta opción amplía dinámicamente Disco 0/Volumen 0 para incluir cualquier espacio sin particionar. Esto puede resultar útil cuando la instancia se arranca desde un volumen raíz con un tamaño personalizado.


Initialize Drives (Inicializar unidades

Esta opción formatea y monta todos los volúmenes adjuntos a la instancia durante el inicio.

Drive Letter Mapping (Mapeos de letras de unidad

El sistema mapea los volúmenes adjuntos a una instancia en letras de unidad. Para volúmenes de Amazon EBS, la opción predeterminada es asignar letras de unidad de la D: a la Z:. Para volúmenes del almacén de instancias, la opción predeterminada depende del controlador. AWS Los controladores PV y Citrix PV asignan a los volúmenes de almacén de instancias letras de unidad de la Z: a la A:. Los controladores Red Hat asignan a los volúmenes de almacén de instancias letras de unidad de la D: a la Z:.

Para elegir las letras de unidad para sus volúmenes, haga clic en Asignación. En el cuadro de diálogo DriveLetterSetting, especifique los valores del Nombre del volumen y la Letra de unidad para cada volumen, haga clic en Aplicar y luego haga clic en Aceptar. Le recomendamos que seleccione letras de unidad de forma que no produzcan conflictos con otras letras que podrían estar en uso, por ejemplo, utilizando letras intermedias del alfabeto.



Cuando haya especificado un mapeo de letras de unidad y adjuntado un volumen con la misma etiqueta que uno de los nombres de volumen que especificó, EC2Config asigna automáticamente la letra de unidad especificada a dicho volumen. Sin embargo, si la letra de unidad ya está en uso, el mapeo de letras de unidad falla. Tenga en cuenta que EC2Config no cambia las letras de unidad de volúmenes que ya estuvieran montados cuando especificó el mapeo de letras de unidad.

5. Para guardar la configuración y seguir utilizándola a partir de ese momento, haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo del sistema Propiedades de servicio de EC2. Si ha terminado de personalizar la instancia y desea crear una AMI a partir de ella, consulte Creación de una AMI de Amazon EC2 con Windows Sysprep.

Solución de problemas con el agente de inicialización EC2Config

La siguiente información puede ayudarle a solucionar problemas del servicio EC2Config.

Actualizar EC2Config en una instancia inalcanzable

Utilice el procedimiento siguiente para actualizar el servicio EC2Config en una instancia de Windows Server que sea inalcanzable mediante el Escritorio remoto.

Para actualizar EC2Config en una instancia de Windows respaldada por Amazon EBS a la que no pueda conectarse

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Localice la instancia afectada. Selecciona la instancia, selecciona Estado de instanciay a continuación selecciona Detener instancia.

   > **Warning**
   >
   > Cuando detiene una instancia, se pierden los datos contenidos en los volúmenes de almacén de instancias. Para conservar estos datos, realice una copia de seguridad de ellos en un almacenamiento persistente.

4. Selecciona iniciar instancias y crea una instancia `t2.micro` temporal en la misma zona de disponibilidad que la instancia afectada. Use una AMI diferente de la que haya empleado para iniciar la instancia afectada.

   > **Important**
   >
   > Si no crea la instancia en la misma zona de disponibilidad que la instancia afectada, no podrá adjuntar el volumen raíz de la instancia afectada a la nueva instancia.

5. En la consola de EC2, elija Volumes (Volúmenes).
6. Localice el volumen raíz de la instancia afectada. Desasocie el volumen y asócielo a la instancia temporal que ha creado antes. Adjúntelo con el nombre de dispositivo predeterminado (xvdf).
7. Utilice el Escritorio remoto para conectarse a la instancia temporal y, a continuación, utilice la utilidad de Administración de discos para hacer que el volumen esté disponible para su uso.

8. Descargue la última versión del servicio EC2Config. Extraiga los archivos del archivo `.zip` en el directorio `Temp` de la unidad que ha adjuntado.
9. En la instancia temporal, abra el cuadro de diálogo Ejecutar, escriba **`regedit`** y pulse Intro.
10. Elija `HKEY_LOCAL_MACHINE`. En el menú File (Archivo), elija Load Hive (Cargar Hive). Elija la unidad y, a continuación, navegue hasta ella y abra el siguiente archivo: `Windows\System32\config\SOFTWARE`. Cuando se le solicite, especifique un nombre de clave.
11. Seleccione la clave que acaba de cargar y navegue hasta `Microsoft\Windows\CurrentVersion`. Elija la clave `RunOnce`. Si esta clave no existe, elija `CurrentVersion` en el menú contextual (botón derecho), elija Nuevo y, a continuación, elija Clave. Asigne a la clave el nombre `RunOnce`.
12. En el menú contextual (botón derecho), elija la clave `RunOnce`, elija Nuevo y, a continuación, elija Valor de cadena. Escriba `Ec2Install` como nombre y `C:\Temp\Ec2Install.exe /quiet` como dato.
13. Elija la clave `HKEY_LOCAL_MACHINE\`*`specified key name`*`\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon`. En el menú contextual (botón derecho), elija Nuevo y, a continuación, elija Valor de cadena. Escriba **`AutoAdminLogon`** como nombre y **`1`** como valor.
14. Elija la clave `HKEY_LOCAL_MACHINE\`*`specified key name`*`\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon>`. En el menú contextual (botón derecho), elija Nuevo y, a continuación, elija Valor de cadena. Escriba **`DefaultUserName`** como nombre y **`Administrator`** como valor.
15. Elija la clave `HKEY_LOCAL_MACHINE\`*`specified key name`*`\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon`. En el menú contextual (botón derecho), elija Nuevo y, a continuación, elija Valor de cadena. Escriba **`DefaultPassword`** como nombre y escriba una contraseña en como valor.
16. En el panel de navegación del Editor del Registro, elija la clave temporal que creó cuando abrió el Editor del Registro por primera vez.
17. En el menú File (Archivo), elija Unload Hive (Descargar Hive).
18. En la utilidad de Administración de discos, elija la unidad que adjuntó anteriormente, abra el menú contextual (haga clic con el botón derecho) y, a continuación, elija Sin conexión.
19. En la consola de Amazon EC2, separe el volumen afectado de la instancia temporal y vuelva a adjuntarlo a la instancia con el nombre de dispositivo `/dev/sda1`. Debe especificar este nombre de dispositivo para designar el volumen como volumen raíz.
20. Detención e iniciación de una instancia de Amazon EC2 la instancia.

21. Una vez iniciada la instancia, compruebe el registro del sistema y verifique que puede ver el mensaje Windows is ready to use (Windows está listo para utilizarse).
22. Abra el Editor del Registro y elija `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon`. Elimine las claves de valores de cadena que creó anteriormente: AutoAdminLogon, DefaultUserName y DefaultPassword.
23. Elimine o detenga la instancia temporal que creó en este procedimiento.

Historial de versión de EC2Config

En la siguiente tabla se describen las versiones de EC2Config publicadas. Para obtener más información acerca de las actualizaciones del SSM Agent, consulte Notas de la versión del SSM Agent de Administrador de sistemas.

> **Important**
>
> La compatibilidad de EC2Config ha finalizado. Solo la versión más reciente del agente EC2Config está disponible para su descarga. Las versiones anteriores se marcan como privadas.

Versión	Detalles	Fecha de la versión
4.9.5777	• Se solucionó el problema por el que la configuración de RSS se establecía incorrectamente para algunos tipos de instancias. • Nueva versión de SSM Agent `3.3.484.0` .	17 de junio de 2024
4.9.5554	• Limite la devolución de nombres de dominio en función de la entrada de registro: `HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters\DomainNameDevolutionLevel` . • Nueva versión de SSM Agent `3.2.1630.0` .	4 de octubre de 2023

Versión	Detalles	Fecha de la versión
4.9.5467	• Se agregó la capacidad de reintento para detectar el puerto de la consola. • Nueva versión de SSM Agent `3.1.2282.0` .	1 de agosto de 2023
4.9.5288	• Se actualizó el SDK principal de AWS a la versión `3.7.103.23` . • Se solucionó el problema por el que el documento de SSM `AWS-UpdateEC2Config` no se actualizaba a `EC2Config` en las instancias habilitadas solo con IMDSv2. • Nueva versión de SSM Agent `3.1.2144.0` .	8 de marzo de 2023
4.9.5231	• Nueva versión de SSM Agent 3.1.1927.0.	14 de febrero de 2023
4.9.5103	• Se solucionó un problema por el que los volúmenes efímeros se identificaban incorrectamente en las familias de instancias r5d e i4i. • Nueva versión de SSM Agent 3.1.1856.0.	5 de diciembre de 2022
4.9.5064	• Se actualizó para usar la información del segmento PCI con el fin de seleccionar el puerto de la consola. • Se han firmado scripts de PowerShell y se han agregado encabezados de derechos de autor. • Se corrigió la lógica de selección del adaptador de red principal. • Nueva versión de SSM Agent 3.1.1732.0.	16 de noviembre de 2022

Versión	Detalles	Fecha de la versión
4.9.4588	• Se actualizó la lógica de espera de IMDS para realizar solo solicitudes IMDSv2. • Se agregó la biblioteca compartida libec2launch.dll launch-agent. • Nueva versión de SSM Agent 3.1.1188.0.	31 de mayo de 2022
4.9.4556	• Se agregó lógica de espera para garantizar la inicialización completa de la NIC antes de su uso. • La nueva versión de Log4Net 2.0.14.0 recibe la revisión de seguridad. • La nueva versión de SSM Agent 3.1.1045.0 recibe la revisión de seguridad.	1 de marzo de 2022
4.9.4536	• Se corrigió el problema por el cual los datos de usuario se bloquean cuando falta la carpeta Temp. • Nueva versión de SSM Agent 3.1.804.0.	31 de enero de 2022
4.9.4508	• Se ha corregido el problema para calcular correctamente la ruta de script de diskpart. • Nueva versión de SSM Agent 3.1.338.0.	6 de octubre de 2021
4.9.4500	• `Install-EgpuManagerConfig` actualizada con soporte de IMDS v2. • Enlaces web actualizados para utilizar https. • Nueva versión de SSM Agent 3.1.282.0	7 de septiembre de 2021

Versión	Detalles	Fecha de la versión
4.9.4419	• Se ha corregido la lógica alternativa 1 de la versión IMDS • Se actualizó todo el uso del directorio temporal de Windows al directorio temporal de EC2Config • Nueva versión de SSM Agent 3.0.1124.0	2 de junio de 2021
4.9.4381	• Se agregó soporte para el esquema de documento SSM, versión 2.2, en EC2Configupdater • Se ha añadido la versión del paquete de Nitro Enclaves AWS al registro de la consola • Nueva versión de SSM Agent 3.0.529.0	4 de mayo de 2021
4.9.4326	• Se han eliminado todos los vínculos en la interfaz de usuario de configuración • Esta es la última versión de EC2Config que admite Windows Server 2008.	3 de marzo de 2021
4.9.4279	• Se corrigió el problema de seguridad relacionado `Ec2Config Monitor` con la tarea programada • Se corrigió un problema de asignación de letras de unidad y de recuento de discos efímeros incorrecto • Se agregó `OsCurrentBuild` y `OsReleaseId` a la salida de consola • Nueva versión de SSM Agent 2.3.871.0	11 de diciembre de 2020
4.9.4222	• Se ha corregido la lógica alternativa 1 de la versión IMDS • Nueva versión de SSM Agent (2.3.842.0)	7 de abril de 2020
4.9.4122	• Se ha agregado compatibilidad con IMDS v2 • Nueva versión de SSM Agent (2.3.814.0)	4 de marzo de 2020

Versión	Detalles	Fecha de la versión
4.9.3865	• Se ha solucionado el problema de detección del puerto COM para Windows Server 2008 R2 en instancias metal • Nueva versión de SSM Agent (2.3.722.0)	31 de octubre de 2019
4.9.3519	• Nueva versión de SSM Agent (2.3.634.0)	18 de junio de 2019
4.9.3429	• Nueva versión de SSM Agent (2.3.542.0)	25 de abril de 2019
4.9.3289	• Nueva versión de SSM Agent 2.3.444.0	11 de febrero de 2019
4.9.3270	• Se ha añadido un complemento para establecer que el monitor debe apagarse nunca para corregir problemas de ACPI. • La versión y la edición de SQL Server se escriben en la consola. • Nueva versión de SSM Agent 2.3.415.0	22 de enero de 2019
4.9.3230	• Se ha actualizado la descripción del mapeo de letras de unidad para ceñirse mejor a la funcionalidad • Nueva versión de SSM Agent 2.3.372.0	10 de enero de 2019
4.9.3160	• Incremento del tiempo de espera del NIC primario. • Configuración predeterminada añadida para la configuración de RSS y Recibir colas para dispositivos ENA. • Hibernación deshabilitada durante Sysprep. • Nueva versión de SSM Agent 2.3.344.0 • El SDK de AWS actualizado a 3.3.29.13	15 de diciembre de 2018
4.9.3067	• Mejoras en la hibernación de instancias • Nueva versión de SSM Agent 2.3.235.0	8 de noviembre de 2018

Versión	Detalles	Fecha de la versión
4.9.3034	• Ruta 169.254.169.253/32 añadida para el servidor DNS • Nueva versión de SSM Agent 2.3.193.0	24 de octubre de 2018
4.9.2986	• Firma añadida para todos los binarios relacionados con EC2Config • Nueva versión de SSM Agent 2.3.136.0	11 de octubre de 2018
4.9.2953	Nueva versión de SSM Agent (2.3.117.0)	2 de octubre de 2018
4.9.2926	Nueva versión de SSM Agent (2.3.68.0)	18 de septiembre de 2018
4.9.2905	• Nueva versión de SSM Agent (2.3.50.0) • Se ha añadido la ruta 169.254.169.123/32 al servicio de hora AMZN • Se ha añadido la ruta 169.254.169.249/32 al servicio de licencias GRID. • Se ha corregido un problema que hacía que los volúmenes NVMe de EBS se marcaran como efímeros.	17 de septiembre de 2018
4.9.2854	Nueva versión de SSM Agent (2.3.13.0)	17 de agosto de 2018
4.9.2831	Nueva versión de SSM Agent (2.2.916.0)	7 de agosto de 2018
4.9.2818	Nueva versión de SSM Agent (2.2.902.0)	31 de julio de 2018
4.9.2756	Nueva versión de SSM Agent (2.2.800.0)	27 de junio de 2018

Versión	Detalles	Fecha de la versión
4.9.2688	Nueva versión de SSM Agent (2.2.607.0)	25 de mayo de 2018
4.9.2660	Nueva versión de SSM Agent (2.2.546.0)	11 de mayo de 2018
4.9.2644	Nueva versión de SSM Agent (2.2.493.0)	26 de abril de 2018
4.9.2586	Nueva versión de SSM Agent (2.2.392.0)	28 de marzo de 2018
4.9.2565	• Nueva versión de SSM Agent (2.2.355.0) • Se ha corregido un error en las instancias M5 y C5 (no se pueden encontrar los controladores PV) • Se ha añadido el registro en la consola para los tipos de instancias, los controladores PV más recientes y los controlad ores NVMe	13 de marzo de 2018
4.9.2549	Nueva versión de SSM Agent (2.2.325.0)	8 de marzo de 2018
4.9.2461	Nueva versión de SSM Agent (2.2.257.0)	15 de febrero de 2018
4.9.2439	Nueva versión de SSM Agent (2.2.191.0)	6 de febrero de 2018
4.9.2400	Nueva versión de SSM Agent (2.2.160.0)	16 de enero de 2018

Versión	Detalles	Fecha de la versión
4.9.2327	• Nueva versión de SSM Agent (2.2.120.0) • Se ha añadido la detección del puerto COM en las instancias bare metal de Amazon EC2 • Se ha añadido el registro de estado de Hyper-V en la instancias bare metal de Amazon EC2	2 de enero de 2018
4.9.2294	Nueva versión de SSM Agent (2.2.103.0)	4 de diciembre de 2017
4.9.2262	Nueva versión de SSM Agent (2.2.93.0)	15 de noviembre de 2017
4.9.2246	Nueva versión de SSM Agent (2.2.82.0)	11 de noviembre de 2017
4.9.2218	Nueva versión de SSM Agent (2.2.64.0)	29 de octubre de 2017
4.9.2212	Nueva versión de SSM Agent (2.2.58.0)	23 de octubre de 2017
4.9.2203	Nueva versión de SSM Agent (2.2.45.0)	19 de octubre de 2017
4.9.2188	Nueva versión de SSM Agent (2.2.30.0)	10 de octubre de 2017
4.9.2180	• Nueva versión de SSM Agent (2.2.24.0) • Se ha añadido el complemento de GPU elástica para las instancias de GPU.	5 de octubre de 2017

Versión	Detalles	Fecha de la versión
4.9.2143	Nueva versión de SSM Agent (2.2.16.0)	1 de octubre de 2017
4.9.2140	Nueva versión de SSM Agent (2.1.10.0)	
4.9.2130	Nueva versión de SSM Agent (2.1.4.0)	
4.9.2106	Nueva versión de SSM Agent (2.0.952.0)	
4.9.2061	Nueva versión de SSM Agent (2.0.922.0)	
4.9.2047	Nueva versión de SSM Agent (2.0.913.0)	
4.9.2031	Nueva versión de SSM Agent (2.0.902.0)	
4.9.2016	• Nueva versión de SSM Agent (2.0.879.0) • Se ha corregido la ruta del directorio de CloudWatch Logs en Windows Server 2003.	
4.9.1981	• Nueva versión de SSM Agent (2.0.847.0) • Se ha corregido el problema de la generación de `important.txt` en volúmenes de EBS.	
4.9.1964	Nueva versión de SSM Agent (2.0.842.0)	
4.9.1951	• Nueva versión de SSM Agent (2.0.834.0) • Se ha corregido el problema del no asignación de letras de unidad desde la Z: para unidades efímeras.	

Versión	Detalles	Fecha de la versión
4.9.1925	• Nueva versión de SSM Agent (2.0.822.0) • [Error] Esta versión no es una actualización válida de SSM Agent v4.9.1775.	
4.9.1900	Nueva versión de SSM Agent (2.0.805.0)	
4.9.1876	• Nueva versión de SSM Agent (2.0.796.0) • Se ha corregido el problema del redireccionamiento de salida/error para la ejecución de datos de usuario de administrador.	
4.9.1863	• Nueva versión de SSM Agent (2.0.790.0) • Se han corregido los problemas de la conexión de varios volúmenes de EBS a una instancia Amazon EC2. • Se ha mejorado CloudWatch para seguir una ruta de configuración, manteniendo la compatibilidad con versiones anteriores.	
4.9.1791	Nueva versión de SSM Agent (2.0.767.0)	
4.9.1775	Nueva versión de SSM Agent (2.0.761.0)	
4.9.1752	Nueva versión de SSM Agent (2.0.755.0)	
4.9.1711	Nueva versión de SSM Agent (2.0.730.0)	
4.8.1676	Nueva versión de SSM Agent (2.0.716.0)	
4.7.1631	Nueva versión de SSM Agent (2.0.682.0)	

Versión	Detalles	Fecha de la versión
4.6.1579	• Nueva versión de SSM Agent (2.0.672.0) • Se ha corregido el problema de la actualización del agent en v4.3, v4.4 y v4.5	
4.5.1534	Nueva versión de SSM Agent (2.0.645.1)	
4.4.1503	Nueva versión de SSM Agent (2.0.633.0)	
4.3.1472	Nueva versión de SSM Agent (2.0.617.1)	
4.2.1442	Nueva versión de SSM Agent (2.0.599.0)	
4.1.1378	Nueva versión de SSM Agent (2.0.558.0)	
4.0.1343	• Run Command, State Manager, el agente de CloudWatch y la compatibilidad de unirse al dominio se han movido a otro agente llamado SSM Agent. El SSM Agent se instalará como parte de la actualización de EC2Config. Para obtener más información, consulte EC2Config y AWS Systems Manager. • Si tiene un proxy configurado en EC2Config, necesitará actualizar la configuración del proxy para SSM Agent antes de realizar la actualización. Si no actualiza la configuración del proxy, no podrá utilizar Ejecutar comando para administrar las instancias. Para evitarlo, consulte la siguiente información antes de actualizar a la nueva versión: Instalar y configurar el SSM Agent en instancias de Windows en la Guía del usuario de AWS Systems Manager. • Si habilitó la integración de CloudWatch en sus instancias anteriormente mediante un archivo de configuración local (`AWS.EC2.Windows.CloudWatch.json`), tendrá que configurar el archivo para que funcione con SSM Agent.	

Versión	Detalles	Fecha de la versión
3.19.1153	• Se ha vuelto a habilitar el complemento de activación para instancias con una configuración de AWS KMS anterior. Omita la activación para los usuarios de BYOL. • Se ha cambiado el comportamiento predeterminado de TRIM para que se deshabilite durante la operación de formateo de discos y se ha añadido FormatWithTRIM para anular el complemento InitializeDisks con datos de usuario.	
3.18.1118	• Se ha introducido una corrección para añadir rutas al adaptador de red principal de forma fiable. • Actualizaciones para mejorar la compatibilidad para los servicios de AWS.	
3.17.1032	• Se ha corregido el problema de la aparición de registros del sistema duplicados al establecer los filtros en la misma categoría. • Se han introducido correcciones para evitar bloqueos durante la inicialización de los discos.	
3.16.930	Se ha añadido compatibilidad para registrar el evento "Window is Ready to use" en el registro de eventos de Windows durante el inicio.	
3.15.880	Se ha introducido una corrección para permitir la carga de la salida de la ejecución de comandos de Systems Manager a nombres de buckets de S3 con el carácter ".".	

Versión	Detalles	Fecha de la versión
3.14.786	Se ha añadido compatibilidad para anular la configuración del complemento InitializeDisks. Por ejemplo: Para acelerar la inicialización de discos SSD, puede deshabilitar TRIM temporalmente especificándolo en los datos de usuario: <InitializeDrivesSettings><SettingsGroup>FormatWithoutTRIM</SettingsGroup></InitializeDrivesSettings	
3.13.727	Run Command de Systems Manager: se han introducido correcciones para procesar comandos de forma fiable tras reiniciarse Windows.	
3.12.649	• Se ha introducido una corrección para gestionar correctam ente el reinicio cuando se ejecutan comandos/scripts. • Se ha introducido una corrección para cancelar comandos en ejecución de forma fiable. • Se ha agregado compatibilidad para cargar (opcionalmente) registros de MSI a S3 al instalar aplicaciones mediante el comando en ejecución de Systems Manager.	
3.11.521	• Se han introducido correcciones para permitir la generación de huellas digitales de RDP en Windows Server 2003. • Se han introducido correcciones para incluir la zona horaria y el desfase respecto a UTC en las líneas del registro de EC2Config. • Compatibilidad de Systems Manager para ejecutar comandos en paralelo. • Reversión del cambio anterior para poner los discos particion ados online.	

Versión	Detalles	Fecha de la versión
3.10.442	• Se han corregido los errores de configuración de Systems Manager al instalar aplicaciones de MSI. • Se ha introducido una corrección para poner discos de almacenamiento online de forma fiable • Actualizaciones para mejorar la compatibilidad para los servicios de AWS.	
3.9.359	• Se ha introducido una corrección en el script post Sysprep para dejar la configuración de Windows Update en un estado predeterminado. • Se ha corregido el complemento de generación de contraseñ as para mejorar la fiabilidad a la hora de obtener la configura ción de la política de contraseñas GPO. • Se han restringido los permisos de las carpetas del registro de EC2Config/SSM para el grupo de administradores locales. • Actualizaciones para mejorar la compatibilidad para los servicios de AWS.	

Versión	Detalles	Fecha de la versión
3.8.294	• Se ha corregido un problema en CloudWatch que impedía la carga de registros cuando no estaban en la unidad principal. • Se ha mejorado el proceso de inicialización de discos añadiendo lógica de reintento. • Se ha añadido una mejor capacidad de gestión de errores cuando el complemento SetPassword fallaba ocasionalmente durante la creación de la AMI. • Actualizaciones para mejorar la compatibilidad para los servicios de AWS.	
3.7.308	• Se han introducido mejoras a la utilidad ec2config-cli para pruebas y solución de problemas de configuración dentro de la instancia. • Se ha impedido agregar rutas estáticas para AWS KMS y el servicio de metadatos en un adaptador OpenVPN. • Se ha corregido un problema por el que la ejecución de datos de usuario no respetaba la etiqueta ""persist". • Se ha mejorado la gestión de errores cuando el registro en la consola de EC2 no está disponible. • Actualizaciones para mejorar la compatibilidad para los servicios de AWS.	

Versión	Detalles	Fecha de la versión
3.6.269	• Se ha corregido la fiabilidad de la activación de Windows para que primero se utilice la dirección de enlace local 169.254.0 .250/251 para activar Windows mediante AWS KMS • Se ha mejorado la gestión de proxy para los casos de Systems Manager, activación de Windows e incorporación al dominio • Se ha corregido un problema por el que se añadían línea duplicadas de cuentas de usuario al archivo de respuestas de Sysprep	
3.5.228	• Se ha dado respuesta a un caso en el que el complemen to CloudWatch puede consumir una capacidad de CPU y memoria excesiva al leer registros de eventos de Windows • Se ha añadido un enlace a la documentación de configuración de CloudWatch en la interfaz de usuario de la configuración de EC2Config	
3.4.212	• Se han introducido correcciones en EC2Config al utilizarse en combinación con VM Import. • Se ha corregido un problema de nomenclatura de servicios en el instalador WiX.	

Versión	Detalles	Fecha de la versión
3.3.174	• Se ha mejorado la gestión de excepciones para Systems Manager y los errores de incorporación al dominio. • Se ha introducido un cambio para admitir el control de versiones de esquemas de SSM de Systems Manager. • Se ha corregido el formateo de discos efímeros en Win2K3. • Se ha introducido un cambio para admitir la configuración de tamaños de disco superiores a 2 TB. • Se ha reducido el uso de memoria virtual estableciendo la configuración predeterminada del modo GC. • Compatibilidad para descargar elementos de una ruta UNC con los complementos `aws:psModule` y `aws:application` . • Se ha mejorado el registro para el complemento de activación de Windows.	

Versión	Detalles	Fecha de la versión
3.2.97	• Mejoras de rendimiento mediante la carga retardada de conjuntos SSM de Systems Manager. • Se ha mejorado la gestión de excepciones para sysprep2008.xml con formato incorrecto. • Compatibilidad con líneas de comando para la configuración de “Apply” de Systems Manager. • Se ha introducido un cambio para admitir la incorporación al dominio cuando hay un cambio de nombre de equipo pendiente. • Compatibilidad para parámetros opcionales en el complemento `aws:applications` . • Compatibilidad para matrices de comandos en el complemento `aws:psModule` .	
3.0.54	• Habilitación de la compatibilidad con Systems Manager. • Incorporación al dominio automáticamente de las instancias de EC2 de Windows a un directorio de AWS mediante Systems Manager. • Configuración y carga de registros o métricas de CloudWatch mediante Systems Manager. • Instalación de módulos PowerShell mediante Systems Manager. • Instalación de aplicaciones de MSI mediante Systems Manager.	

Versión	Detalles	Fecha de la versión
2.4.233	• Se ha añadido una tarea programada para recuperar EC2Config tras un error de inicio del servicio. • Mejoras en los mensajes de error del registro de la consola. • Actualizaciones para mejorar la compatibilidad para los servicios de AWS.	
2.3.313	• Se ha corregido el problema del gran consumo de memoria en algunos casos cuando se habilita la opción de CloudWatch Logs. • Se ha corregido un error de actualización, de forma que las versiones de ec2config anteriores a 2.1.19 ya pueden actualizarse a la última versión. • Se ha actualizado la excepción de la apertura del puerto COM para que sea más sencilla y útil en los registros. • Se han deshabilitado los cambios de tamaño de la interfaz de usuario de Ec2configServiceSettings y se ha corregido la ubicación de la atribución y la versión en la interfaz de usuario.	
2.2.12	• Se gestiona NullPointerException mientras se consulta una clave de registro para determinar el estado de Windows Sysprep que devolvía null ocasionalmente. • Se han liberado recursos no administrados en el bloque finally.	
2.2.11	Se ha corregido un problema en el complemento de CloudWatch para administrar líneas de registro vacías.	

Versión	Detalles	Fecha de la versión
2.2.10	• Se ha eliminado la configuración de los valores de CloudWatch Logs mediante la interfaz de usuario. • Permitir a los usuarios definir la configuración de CloudWatch Logs en el archivo `%ProgramFiles%\Amazon\Ec2ConfigService\Settings\AWS.EC2.Windows.CloudWatch.json` para permitir futuras mejoras.	
2.2.9	Se ha corregido una excepción no administrada y se ha añadido registro.	
2.2.8	• Se ha corregido la comprobación de versiones de SO de Windows en el instalador de EC2Config para admitir Windows Server 2003 SP1 y posterior. • Se ha corregido la gestión del valor null al leer claves de registro relacionadas con la actualización de archivos de configuración de Sysprep.	
2.2.7	• Se ha agregado compatibilidad para que EC2Config se ejecute durante la ejecución de Sysprep en Windows 2008 y superior. • Se ha mejorado la gestión y el registro de excepciones para un mejor diagnóstico.	
2.2.6	• Se ha reducido la carga sobre la instancia y sobre CloudWatch Logs al cargar eventos del registro. • Se ha dado respuesta a un problema de actualización en el que el complemento de CloudWatch Logs no siempre permanecía habilitado	

Versión	Detalles	Fecha de la versión
2.2.5	• Se ha agregado compatibilidad para cargar registros al servicio de registro de CloudWatch. • Se ha corregido un problema de condición de carrera en el complemento Ec2OutputRDPCert • Se ha cambiado la opción de recuperación del servicio EC2Config para que se reinicie desde TakeNoAction • Se ha añadido más información sobre excepciones cuando EC2Config se bloquea	
2.2.4	• Se ha corregido una errata en PostSysprep.cmd • Se ha corregido el error por el que EC2Config no se adjunta al menú de inicio de OS2012+	

Versión	Detalles	Fecha de la versión
2.2.3	• Se ha añadido la opción de instalar EC2Config sin que el servicio comience inmediatamente tras la instalación. Para activarla, ejecute 'Ec2Install.exe start=false' en el símbolo del sistema • Se ha añadido un parámetro en el complemento del fondo de pantalla para controlar la opción de añadir/eliminar fondo de pantalla. Para activarlo, ejecute 'Ec2WallpaperInfo.exe set' o 'Ec2WallpaperInfo.exe revert' en el símbolo del sistema • Se ha añadido la comprobación de la clave RealTimeI sUniversal y la muestra de la configuración incorrecta de la clave de registro RealTimeIsUniveral en la consola • Se ha eliminado la dependencia de EC2Config en la carpeta temporal de Windows • Se ha eliminado la dependencia de la ejecución de UserData en .Net 3.5	
2.2.2	• Se ha añadido la comprobación del comportamiento de la detención de servicio para comprobar que los recursos se están publicando • Se ha corregido el problema de los prolongados tiempos de ejecución al incorporarse al dominio	

Versión	Detalles	Fecha de la versión
2.2.1	• Se ha actualizado el instalador para permitir actualizaciones de las versiones anteriores • Se ha corregido un error de Ec2WallpaperInfo en el entorno de .Net4.5 únicamente • Se ha corregido el error de la detección intermitente de controladores • Se ha añadido la opción de instalación en modo silencios o. Ejecute Ec2Install.exe con la opción '-q'. Por ejemplo, 'Ec2Install.exe -q'.	
2.2.0	• Se ha agregado compatibilidad con los entornos .Net4 y .Net4.5 únicamente • Instalador actualizado	
2.1.19	• Se ha agregado compatibilidad con el etiquetado de discos efímeros al utilizar el controlador de red Intel (por ejemplo, para el tipo de instancia C3). Para obtener más información, consulte Redes mejoradas en instancias de Amazon EC2. • Se ha agregado compatibilidad con la versión original de AMI y el nombre de origen de AMI para la salida de la consola • Se han realizado cambios en la salida de la consola para un formateo/análisis uniforme • Archivo de ayuda actualizado	

Versión	Detalles	Fecha de la versión
2.1.18	• Se ha añadido notificación de objeto para completar WMI EC2Config (-Namespace root\Amazon -Class EC2_ConfigService) • Se ha mejorado el rendimiento de las consultas WMI de inicio con registros de eventos grandes; podría provocar una alta demanda de CPU prolongada durante la ejecución inicial	
2.1.17	• Se ha corregido el problema de la ejecución de UserData al rellenar el búfer de salida estándar y error estándar • Se han corregido las huellas digitales de RDP incorrectas que aparecían a veces en la salida de la consola para >= SO w2k8 • La salida de la consola ahora contiene 'RDPCERTIFICATE-SubjectName:' para Windows 2008+, que contiene el valor del nombre de equipo • Se ha añadido D:\ al menú desplegable de mapeo de letras de unidad • Se ha movido el botón de ayuda a la parte superior derecha y se ha cambiado su aspecto/estilo • Se ha añadido un enlace para la encuesta de comentarios en la parte superior derecha	

Versión	Detalles	Fecha de la versión
2.1.16	• La pestaña general incluye un enlace a la página de descarga de EC2Config para nuevas versiones • La superposición del fondo de pantalla del escritorio ahora se almacena en la carpeta de datos de aplicación local del usuario en lugar de en Mis documentos para admitir el redireccionamiento a Mis documentos • Nombre de MSSQLServer sincronizado con el sistema en el script Post-Sysprep (2008+) • Se ha reorganizado la carpeta de aplicaciones (los archivos se han movido al directorio del complemento y los archivos duplicados se han eliminado) • Se ha cambiado el resultado del registro del sistema (consola) : • *Se ha pasado a un formato de fecha, nombre valor para un análisis más sencillo (comiencen a migrar las dependencias al nuevo formato) • *Se ha añadido el estado del complemento 'Ec2SetPassword' • *Se han añadido las horas de inicio de finalización: de Sysprep • Se ha corregido el problema por el que los discos efímeros no se etiquetaban como “almacenamiento temporal” en los sistemas operativos que no están en inglés • Se ha corregido el error de desinstalación de EC2Config tras ejecutar Sysprep	

Versión	Detalles	Fecha de la versión
2.1.15	• Solicitudes optimizadas al servicio de metadatos • Los metadatos ahora omiten los ajustes del proxy • Los discos efímeros etiquetados como “almacenamiento temporal” e Important.txt, colocados en el volumen cuando se localizan (solo controladores Citrix PV). Para obtener más información, consulte Actualizar controladores PV en instancias de Windows de EC2. • Los discos efímeros asignaban letras de unidad de la Z a la A (solo controladores Citrix PV) - esta asignación se puede se sobrescribir mediante el complemento de mapeo de letras de unidad con las etiquetas de volumen “Almacenamiento temporal X”, donde x es un número entre 0 y 25) • UserData ahora se ejecuta inmediatamente después de “Windows is Ready”	
2.1.14	Correcciones del fondo de pantalla del escritorio	
2.1.13	• El fondo de pantalla del escritorio mostrará el nombre de host de forma predeterminada • Se ha eliminado la dependencia del servicio horario de Windows • Se ha añadido una ruta en casos en los que se asignan varias IP a una misma interfaz	

Versión	Detalles	Fecha de la versión
2.1.11	• Re han realizado cambios en el complemento Ec2Activation • -Verifica el estado de la activación cada 30 días • -Si al periodo de gracia le quedan 90 días (de los 180), se vuelve a intentar la activación	
2.1.10	• La superposición del fondo de pantalla del escritorio ya no persiste con Sysprep ni se cierra sin Sysprep • Opción de ejecutar UserData en cada inicio de servicio con <persist>true</persist> • Se ha cambiado la ubicación y el nombre de /DisableWinUpdate.cmd a /Scripts/PostSysprep.cmd • Se establece la contraseña del administrador para que no caduque de forma predeterminada en /Scripts/PostSysprep.cmd • La desinstalación eliminará el script de PostSysprep de EC2Config de c:\windows\setup\script\CommandComplete.cmd • La opción de añadir ruta admite métricas de interfaz personalizadas	
2.1.9	La ejecución de UserData ya no está limitada a 3.851 caracteres	

Versión	Detalles	Fecha de la versión
2.1.7	• La versión del sistema operativo y el identificador de idioma se escriben en la consola • La versión de EC2Config se escribe en la consola • La versión del controlador PV se escribe en la consola • Detección de comprobación de errores y resultado a la consola durante el siguiente reinicio cuando se localizan • Se ha añadido la opción de que config.xml haga que persistan las credenciales de Sysprep • Lógica de reintento para la opción de añadir ruta en casos en los que la ENI no puede iniciarse • El PID de ejecución de los datos de usuario se escribe en la consola • La longitud mínima de la contraseña generada se extrae de GPO • El inicio del servicio se establece para que realice 3 intentos. • Se han añadido los ejemplos S3_DownloadFile.ps1 y S3_Upload file.ps1 a la carpeta /Scripts	

Versión	Detalles	Fecha de la versión
2.1.6	• Se ha añadido información de la versión a la pestaña General • Se ha cambiado el nombre de la pestaña Bundle por Image • Se ha simplificado el proceso de especificar contraseñas y se ha movido la interfaz de usuario relacionada con las contraseñas de la pestaña General a la pestaña Image • Se ha cambiado el nombre de la pestaña Disk Settings por Storage • Se ha añadido una pestaña Support con herramientas habituales para la solución de problemas • Se ha configurado `sysprep.ini` en Windows Server 2003 para que amplíe la partición del sistema operativo de forma predeterminada. • Se ha añadido la dirección IP privada al fondo de pantalla • La dirección IP privada se muestra en el fondo de pantalla • Se ha añadido lógica de reintento para la salida de la consola • Se ha corregido la excepción del puerto Com para la accesibilidad a los metadatos -- provocaba que EC2Config se terminase antes de que se mostrara la salida de la consola • Comprobación del estado de la activación en cada reinicio -- se activa según sea necesario • Se ha corregido el problema de las rutas relativas -- provocado al ejecutar manualmente el acceso directo al	

Versión	Detalles	Fecha de la versión
	fondo de pantalla desde la carpeta de inicio; apuntando hacia Administrador/logs • Se ha corregido el color de fondo predeterminado para usuarios de Windows Server 2003 (a excepción del administrador).	

Versión	Detalles	Fecha de la versión
2.1.2	• Marcas de tiempo de la consola en UTC (Zulú) • Se ha eliminado la aparición del hipervínculo en la pestaña Sysprep • Se ha añadido una opción para ampliar dinámicamente el volumen raíz en el primer arranque para Windows 2008+ • Cuando la opción de establecer contraseña está habilitad a, ahora permite que EC2Config establezca la contraseña automáticamente • EC2Config comprueba el estado de la activación antes de ejecutar Sysprep (muestra una advertencia si no está activado) • Ahora, `Sysprep.xml` en Windows Server 2003 establece de forma predeterminada la zona horaria UTC en lugar de la hora del Pacífico. • Servidores de activación aleatorios • Se ha cambiado el nombre de la pestaña Drive Mapping por Disk Settings • Se han movido los elementos de la interfaz de usuario para inicializar unidades de la pestaña General a la pestaña Disk Settings • El botón de ayuda ahora apunta hacia un archivo de ayuda HTML • Se ha actualizado el archivo de ayuda HTML con cambios •	

Versión	Detalles	Fecha de la versión
	Se ha actualizado el texto de notas para los mapeos de letras de unidad • Se ha añadido InstallUpdates.ps1 a la carpeta /Scripts para la automatización de parches y limpieza anteriores a Sysprep	
2.1.0	• El fondo de pantalla del escritorio muestra información sobre instancias de forma predeterminada durante el primer inicio de sesión (no se desconecta y se vuelve a conectar) • PowerShell se puede ejecutar a partir de UserData rodeando el código con <powershell></powershell>	

Uso del lanzamiento rápido de EC2 para sus instancias de Windows

Al configurar el lanzamiento rápido de EC2 de una AMI de Windows Server, Amazon EC2 crea un conjunto de instantáneas aprovisionadas previamente para que se utilicen para acelerar el lanzamiento, tal como se muestra a continuación.

1. Amazon EC2 inicia un conjunto de instancias t3 temporales, según su configuración.
2. A medida que cada instancia temporal completa los pasos de inicialización estándar, Amazon EC2 crea una instantánea aprovisionada previamente de la instancia. Almacena la instantánea en su bucket de Amazon S3.
3. Cuando la instantánea está lista, Amazon EC2 finaliza la instancia t3 asociada para mantener los costos de recursos lo más bajos posible.
4. La próxima vez que Amazon EC2 lanza una instancia desde una AMI con el lanzamiento rápido de EC2 habilitado, utiliza una instantánea para reducir de manera significativa el tiempo de lanzamiento.

Amazon EC2 repone de manera automática las instantáneas disponibles, ya que las utiliza para lanzar instancias desde la AMI con el lanzamiento rápido de EC2 habilitado.

Cualquier cuenta con acceso a una AMI con el lanzamiento rápido de EC2 habilitado puede aprovechar la reducción del tiempo de lanzamiento. Cuando el propietario de la AMI le concede acceso para iniciar instancias, las instantáneas aprovisionadas previamente provienen de la cuenta del propietario de la AMI.

Si se le comparte una AMI compatible con el lanzamiento rápido de EC2, usted puede habilitar o deshabilitar la función del lanzamiento rápido de la AMI compartida. Si habilita el lanzamiento rápido de EC2 en una AMI compartida, Amazon EC2 crea las instantáneas aprovisionadas previamente directamente en su cuenta. Si agota las instantáneas de su cuenta, podrá seguir utilizando las instantáneas de la cuenta del propietario de la AMI.

> **Note**
>
> El lanzamiento rápido de EC2 elimina las instantáneas aprovisionadas previamente en el momento en que se consumen en un lanzamiento para disminuir los costos de almacenamiento y evitar la reutilización. Sin embargo, si las instantáneas eliminadas cumplen una regla de retención, la Papelera de reciclaje las conserva automáticamente. Le recomendamos que revise el alcance de las reglas de retención de la Papelera de reciclaje para que esto no suceda. Para obtener más información, consulte Papelera de reciclaje en la Guía del usuario de Amazon RDS.
> Esta característica no es la misma que la restauración rápida de instantáneas de EBS. Debe habilitar la restauración rápida de instantáneas de EBS de forma explícita para cada instantánea y tiene sus propios costos asociados.

En el siguiente video, se muestra cómo configurar la AMI de Windows para un inicio más rápido con una descripción general rápida de los términos clave relacionados y sus definiciones: inicialización de instancias de EC2 para Windows hasta un 65 % más rápido en AWS.

Costos de recursos

La configuración del lanzamiento rápido de EC2 en las AMI de Windows no incurren en ningún cargo de servicio. Sin embargo, se aplica un precio estándar a cualquier recurso de AWS subyacente que utiliza Amazon EC2. Para obtener más información sobre los costos de los recursos asociados y cómo administrarlos, consulte Administre los costos de los recursos subyacentes del EC2 Fast Launch..

Contenidos

- Términos clave

- Requisitos previos para configurar el EC2 Fast Launch para Windows
- Configure la configuración del lanzamiento rápido de EC2 para la AMI de Windows Server de Amazon EC2
- Visualización de las AMI con lanzamiento rápido de EC2 habilitado
- Administre los costos de los recursos subyacentes del EC2 Fast Launch.
- Supervise el lanzamiento rápido de EC2
- El rol vinculado a un servicio para el lanzamiento rápido de EC2
- Solución de problemas del lanzamiento rápido de EC2 en Windows

Términos clave

La característica de lanzamiento rápido de EC2 utiliza los siguientes términos clave:

Instantánea aprovisionada previamente

Una instantánea de una instancia lanzada desde una AMI de Windows con el lanzamiento rápido de EC2 habilitado, que completó los pasos de lanzamiento de Windows y se reinició según lo requerido.

- Especialización de Sysprep
- Configuración rápida (OOBE) de Windows

Una vez que se completan los pasos, el lanzamiento rápido de EC2 detiene la instancia y crea una instantánea que se utilizará más adelante para un lanzamiento rápido desde la AMI, según la configuración.

Frecuencia de inicialización

Controla el número de instantáneas aprovisionadas previamente que Amazon EC2 puede iniciar durante el periodo especificado. Cuando se habilita el lanzamiento rápido de EC2 para una AMI, Amazon EC2 crea el conjunto inicial de instantáneas aprovisionadas previamente en segundo plano. Por ejemplo, si la frecuencia de lanzamiento se configura en cinco lanzamientos por hora, que es la frecuencia predeterminada, el lanzamiento rápido de EC2 crea un conjunto inicial de cinco instantáneas aprovisionadas previamente.

Cuando Amazon EC2 lanza una instancia desde una AMI con el lanzamiento rápido de EC2 habilitado, utiliza una de las instantáneas aprovisionadas previamente para reducir el tiempo de lanzamiento. A medida que se consumen instantáneas, se van reponiendo automáticamente, hasta llegar al número especificado por la frecuencia de inicialización.

Si espera un pico en el número de instancias que se inician desde la AMI (por ejemplo, durante un evento especial), puede aumentar la frecuencia de inicialización de antemano para cubrir las instancias adicionales que necesitará. Cuando el ritmo de inicializaciones vuelva a la normalidad, se puede ajustar la frecuencia a la baja.

Cuando necesite realizar un número de inicializaciones superior al previsto, puede utilizar las instantáneas aprovisionadas previamente que tenga disponibles. Esto no genera errores de inicialización. Sin embargo, puede dar lugar a que algunas instancias pasen por el proceso de inicialización estándar, hasta que se puedan reabastecer las instantáneas.

Número de recursos de destino

El número de instantáneas aprovisionadas previamente que deben estar disponibles para una AMI de Windows Server de Amazon EC2 con el lanzamiento rápido de EC2 habilitado.

Número máximo de inicializaciones en paralelo

Controla la cantidad de instancias que Amazon EC2 puede lanzar en simultáneo para crear instantáneas aprovisionadas previamente para el lanzamiento rápido de EC2. Si el recuento de recursos de destino es superior al número máximo de inicializaciones en paralelo que ha configurado, Amazon EC2 inicia inicialmente el número de instancias especificado por la configuración Número máximo de inicializaciones en paralelo para comenzar a crear las instantáneas. A medida que esas instancias completan el proceso, Amazon EC2 toma la instantánea y detiene la instancia. Luego, continúa la inicialización de más instancias hasta que el número total de instantáneas disponibles haya alcanzado el número de recursos de destino. El valor de Número máximo de inicializaciones en paralelo debe ser de 6 o más.

Requisitos previos para configurar el EC2 Fast Launch para Windows

Antes de configurar el lanzamiento rápido de EC2, verifique que cumpla con los siguientes requisitos necesarios para crear las instantáneas para las AMI en su Cuenta de AWS:

- Si proporciona una plantilla de lanzamiento personalizada al configurar el lanzamiento rápido de EC2, el servicio usa la VPC y otros ajustes de configuración que haya definido en la plantilla de lanzamiento. Para obtener más información, consulte Utilice una plantilla de lanzamiento al momento de configurar un lanzamiento rápido de EC2.
- Si no usa una plantilla de lanzamiento personalizada para realizar la configuración, debe adjuntar la política EC2FastLaunchFullAccess al rol de IAM actual antes de activar el lanzamiento rápido de EC2. Después, el servicio crea automáticamente una pila de CloudFormation con los siguientes recursos en su Cuenta de AWS.

  - Una nube privada virtual (VPC)
  - Subredes privadas en varias zonas de disponibilidad
  - Una plantilla de lanzamiento configurada con la versión 2 del servicio de metadatos de la instancia (IMDSv2)
  - Un grupo de seguridad sin reglas entrantes ni salientes
- Las AMI privadas con lanzamiento rápido de EC2 deben ser compatibles con la ejecución de scripts de datos de usuario.
- Para configurar el lanzamiento rápido de EC2 para una AMI, debe utilizar Sysprep para crear la AMI con la opción de cierre. En la actualidad, la característica de lanzamiento rápido de EC2 no es compatible con las AMI creadas a partir de una instancia en ejecución.

  Para crear una AMI mediante Sysprep, consulte Creación de una AMI de Amazon EC2 con Windows Sysprep.
- Para habilitar el Inicio rápido de EC2 para una AMI cifrada que utiliza una clave administrada por el cliente (CMK) para el cifrado, debe conceder al rol vinculado al servicio de Inicio rápido de EC2 el permiso para usar la CMK. Para obtener más información, consulte the section called “Acceso a claves administradas por el cliente”.
- La cuota predeterminada para Número máximo de inicializaciones en paralelo en todas las AMI de una Cuenta de AWS es de 40 por región. Puede solicitar un aumento de Service Quotas para su cuenta de la siguiente manera.

  1. Abra la consola de Service Quotas en https://console.aws.amazon.com/servicequotas/.
  2. En el panel de navegación, elija Servicios de AWS.
  3. En la barra de búsqueda, ingrese **`EC2 Fast Launch`** y seleccione el resultado.
  4. Seleccione el enlace para Inicios paralelos de instancias para abrir la página de detalles de la cuota del servicio.
  5. Elija Solicitud de aumento a nivel de cuenta.

  Para obtener más información, consulte Solicitud de aumento de cuota en la Guía del usuario de Service Quotas.

Configure la configuración del lanzamiento rápido de EC2 para la AMI de Windows Server de Amazon EC2

Puede configurar el lanzamiento rápido de EC2 de las AMI de Windows propias o de las AMI compartidas desde la Consola de administración de AWS, la API, los SDK, CloudFormation o la AWS Command Line Interface (AWS CLI). Antes de configurar el lanzamiento rápido de EC2, verifique que la AMI cumpla con los requisitos necesarios para crear las instantáneas aprovisionadas previamente. Para obtener más información, consulte Requisitos previos para configurar el EC2 Fast Launch para Windows.

Al habilitar la inicialización rápida para las instancias de Windows, Amazon EC2 comprueba que tiene los permisos necesarios para inicializar instancias desde la AMI y la plantilla de inicialización especificadas (si se proporcionan), incluidos los permisos para las AMI cifradas. Para evitar errores durante el proceso de inicialización de la instancia, el servicio valida los permisos antes de activar la inicialización rápida de EC2. Si no tiene los permisos necesarios, el servicio devuelve un error y no habilita la inicialización rápida de EC2.

EC2 Fast Launch integra el EC2 Image Builder para ayudar a crear imágenes personalizadas con el EC2 Fast Launch habilitado. Para obtener más información, consulte Crear una configuración de distribución para una AMI de Windows con inicio rápido de EC2 habilitado (AWS CLI) en la Guía del usuario del Generador de imágenes de EC2.

Habilite el lanzamiento rápido de EC2

Antes de cambiar esta configuración, asegúrese de que la AMI y la región en la que se ejecuta cumplan todos los Requisitos previos para configurar el EC2 Fast Launch para Windows.

Console

Habilitación del lanzamiento rápido de EC2

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, en Imágenes, elija AMI.
3. Elija la AMI que desea actualizar mediante la selección de la casilla de verificación situada junto al Nombre.
4. En el menú Acciones situado encima de la lista de AMI, elija Configurar el inicio rápido. Esto abrirá la página Configurar el lanzamiento rápido, en donde puede configurar el lanzamiento rápido de EC2.

5. Para empezar a utilizar instantáneas aprovisionadas previamente a fin de lanzar instancias desde la AMI de Windows más rápido, seleccione la casilla Habilitar el lanzamiento rápido de Windows.
6. En la lista desplegable Establecer la frecuencia de inicialización prevista, elija un valor para especificar el número de instantáneas que desea crear y mantener para cubrir el volumen de inicialización de instancias esperado.
7. Cuando termine de realizar los cambios, elija Guardar Cambios.

> **Note**
>
> Si necesita utilizar una plantilla de inicialización para especificar una VPC o para configurar la configuración de metadatos de IMDSv2, consulte Utilice una plantilla de lanzamiento al momento de configurar un lanzamiento rápido de EC2.

AWS CLI

Habilitación del lanzamiento rápido de EC2

Utilice el siguiente comando enable-fast-launch para habilitar el lanzamiento rápido de EC2 para una AMI especificada, que lanza seis instancias en paralelo para el aprovisionamiento previo.

```
aws ec2 enable-fast-launch \
    --image-id ami-0abcdef1234567890  \
    --max-parallel-launches 6 \
    --resource-type snapshot
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
 "ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
 "ResourceType": "snapshot",
 "SnapshotConfiguration": {
     "TargetResourceCount": 10
 },
 "LaunchTemplate": {},
 "MaxParallelLaunches": 6,
 "OwnerId": "0123456789123",
 "State": "enabling",
 "StateTransitionReason": "Client.UserInitiated",
```

```
 "StateTransitionTime": "2022-01-27T22:16:03.199000+00:00"
}
```

PowerShell

Habilitación del lanzamiento rápido de EC2

Utilice el cmdlet Enable-EC2FastLaunchh para habilitar el lanzamiento rápido de EC2 para la AMI especificada, que inicializa seis instancias en paralelo para el aprovisionamiento previo.

```
Enable-EC2FastLaunch `
 -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
 -MaxParallelLaunch 6 `
 -Region us-west-2 `
 -ResourceType snapshot
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
ImageId               : ami-0abcdef1234567890
 LaunchTemplate        :
 MaxParallelLaunches   : 6
 OwnerId               : 0123456789123
 ResourceType          : snapshot
 SnapshotConfiguration : Amazon.EC2.Model.FastLaunchSnapshotConfigurationResponse
 State                 : enabling
 StateTransitionReason : Client.UserInitiated
 StateTransitionTime   : 2/25/2022 12:24:11 PM
```

Deshabilite el lanzamiento rápido de EC2

Antes de cambiar esta configuración, asegúrese de que la AMI y la región en la que se ejecuta cumplan todos los Requisitos previos para configurar el EC2 Fast Launch para Windows.

Console

Deshabilitación del lanzamiento rápido de EC2

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, en Imágenes, elija AMI.
3. Elija la AMI que desea actualizar mediante la selección de la casilla de verificación situada junto al Nombre.

4. En el menú Acciones situado encima de la lista de AMI, elija Configurar el inicio rápido. Esto abrirá la página Configurar el lanzamiento rápido, en donde puede configurar el lanzamiento rápido de EC2.
5. Quite la selección de la casilla Habilitar el lanzamiento rápido para Windows para desactivar el lanzamiento rápido de EC2 y eliminar las instantáneas aprovisionadas previamente. Esto da como resultado que, en el futuro, la AMI utilice el proceso de inicialización estándar para cada instancia.

> **Note**
>
> Al deshabilitar la optimización de imágenes de Windows, las instantáneas existentes aprovisionadas previamente se eliminan de forma automática. Se debe completar este paso antes de poder volver a utilizar la característica.

6. Cuando termine de realizar los cambios, elija Save (Guardar).

AWS CLI

Deshabilitación del lanzamiento rápido de EC2

Utilice el siguiente comando disable-fast-launch para deshabilitar el lanzamiento rápido de EC2 para una AMI especificada y eliminar las instantáneas existentes aprovisionadas previamente.

```
aws ec2 disable-fast-launch --image-id ami-01234567890abcedf
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "ImageId": "ami-01234567890abcedf",
    "ResourceType": "snapshot",
    "SnapshotConfiguration": {},
    "LaunchTemplate": {
        "LaunchTemplateId": "lt-01234567890abcedf",
        "LaunchTemplateName": "EC2FastLaunchDefaultResourceCreation-
a8c6215d-94e6-441b-9272-dbd1f87b07e2",
        "Version": "1"
    },
    "MaxParallelLaunches": 6,
    "OwnerId": "0123456789123",
```

```
    "State": "disabling",
    "StateTransitionReason": "Client.UserInitiated",
    "StateTransitionTime": "2022-01-27T22:47:29.265000+00:00"
}
```

PowerShell

Deshabilitación del lanzamiento rápido de EC2

Utilice el cmdlet Disable-EC2FastLaunch para deshabilitar el lanzamiento rápido de EC2 para la AMI especificada y eliminar las instantáneas existentes aprovisionadas previamente.

```
Disable-EC2FastLaunch -ImageId ami-0abcdef1234567890
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
ImageId               : ami-0abcdef1234567890
 LaunchTemplate        :
 Amazon.EC2.Model.FastLaunchLaunchTemplateSpecificationResponse
 MaxParallelLaunches   : 6
 OwnerId               : 0123456789123
 ResourceType          : snapshot
 SnapshotConfiguration :
 State                 : disabling
 StateTransitionReason : Client.UserInitiated
 StateTransitionTime   : 2/25/2022 1:10:08 PM
```

Utilice una plantilla de lanzamiento al momento de configurar un lanzamiento rápido de EC2

Con una plantilla de inicialización, puede configurar un conjunto de parámetros de inicialización que Amazon EC2 utiliza cada vez que inicia una instancia desde esa plantilla. Puede especificar cosas como una AMI para usarla en la imagen base, los tipos de instancias, el almacenamiento, la configuración de red y más.

Las plantillas de inicialización son opcionales, excepto en los siguientes casos específicos, en los que debe usar una plantilla de inicialización para la AMI de Windows cuando configure un inicialización más rápido:

- Debe utilizar una plantilla de inicialización para especificar una VPC existente para la AMI de Windows. Esto no se aplica si usa la VPC predeterminada para la Cuenta de AWS.

- Si la cuenta incluye una política que aplica IMDSv2 a las instancias de Amazon EC2, debe crear una plantilla de inicialización que especifique la configuración de metadatos para aplicar IMDSv2.

  Utilice la plantilla de inicialización que incluye la configuración de sus metadatos desde la consola de EC2, o cuando ejecute el comando enable-fast-launch en la AWS CLI, o bien llame a la acción de la API EnableFastLaunch.

El lanzamiento rápido de EC2 no es compatible con la siguiente configuración al momento de utilizar una plantilla de lanzamiento. Si utiliza una plantilla de lanzamiento para el lanzamiento rápido de EC2, no debe especificar nada de lo que se menciona a continuación:

- Datos de usuario
- Protección de terminación
- Metadatos
- Opción de spot
- Comportamiento de cierre que termina la instancia
- Etiquetas de recursos para solicitudes de interfaz de red, gráficos elásticos o instancias de spot puntuales

Especifique una VPC

Paso 1: crear una plantilla de inicialización

Cree una plantilla de inicialización que especifique los siguientes detalles para sus instancias de Windows:

- La subred de VPC.
- Un tipo de instancia `t3.xlarge`.

Para obtener más información, consulte Creación de una plantilla de inicialización de Amazon EC2.

Paso 2: Especificación de la plantilla de lanzamiento para la AMI con lanzamiento rápido de EC2

Console

Especificación de la plantilla de lanzamiento para el lanzamiento rápido de EC2

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2. En el panel de navegación, en Imágenes, elija AMI.
3. Elija la AMI que desea actualizar mediante la selección de la casilla de verificación situada junto al Nombre.
4. En el menú Acciones situado encima de la lista de AMI, elija Configurar el inicio rápido. Esto abrirá la página Configurar el lanzamiento rápido, en donde puede configurar el lanzamiento rápido de EC2.
5. La caja Plantilla de inicialización realiza una búsqueda filtrada que encuentra plantillas de inicialización en su cuenta dentro la región actual y que coinciden con el texto que ha ingresado. Especifique todo o parte del nombre o ID de la plantilla de inicialización en el cuadro para mostrar una lista de plantillas de inicialización coincidentes. Por ejemplo, si especifica `fast` en el cuadro, Amazon EC2 encuentra todas las plantillas de inicialización de su cuenta en la región actual que tienen “fast” (rápido) en el nombre.

   Para crear una nueva plantilla de inicialización, elija Crear plantilla de inicialización.
6. Al seleccionar una plantilla de inicialización, Amazon EC2 muestra la versión predeterminada de esa plantilla en la caja Versión de plantilla de origen. Para especificar una versión diferente, resalte la versión predeterminada para sustituirla y especifique el número de versión que desee en el cuadro.
7. Cuando termine de realizar los cambios, elija Guardar.

AWS CLI

Especificación de la plantilla de lanzamiento para el lanzamiento rápido de EC2

Utilice el comando enable-fast-launch con la opción `--launch-template` y especifique el nombre o el ID de la plantilla de lanzamiento.

```
--launch-template LaunchTemplateName=my-launch-template
```

PowerShell

Especificación de la plantilla de lanzamiento para el lanzamiento rápido de EC2

Utilice el cmdlet Enable-EC2FastLaunch con el parámetro `-LaunchTemplate_LaunchTemplateId` o `-LaunchTemplate_LaunchTemplateName`.

```
-LaunchTemplate_LaunchTemplateName my-launch-template
```

Para obtener más información acerca de las plantillas de inicialización de EC2, consulte Almacenamiento de parámetros de inicialización de instancias en plantillas de inicialización de Amazon EC2.

Comprobaciones de permisos para el lanzamiento rápido de EC2

Al habilitar el lanzamiento rápido de EC2 con una plantilla de lanzamiento, puede especificar una versión numerada de la plantilla. También puede utilizar la versión `$Latest` o `$Default`. Si utiliza uno de los alias, el alias puede anular los permisos `ec2:RunInstances` y `iam:PassRole` que pretendía restringir.

Cuando se habilita el lanzamiento rápido de EC2, Amazon EC2 compara sus permisos con la versión actual de la plantilla de lanzamiento. Las variables `$Latest` y `$Default` se resuelven como una versión específica en ese momento. Esta comprobación se ejecuta antes de que Amazon EC2 habilite lacaracterística. Valida los permisos necesarios para lanzar instancias, como los permisos `ec2:RunInstances` y `iam:PassRole`. Para ello, el lanzamiento rápido de EC2 emite una llamada de prueba `RunInstances` que comprueba sus permisos sin lanzar una instancia. Si sus permisos no permiten una acción obligatoria, Amazon EC2 rechaza la solicitud y devuelve un error que describe el permiso que falta. Amazon EC2 no habilita el lanzamiento rápido de EC2.

Una vez completada esta comprobación inicial, el lanzamiento rápido de EC2 crea las instantáneas previamente aprovisionadas en segundo plano. Luego lanza instancias mediante los permisos de su rol vinculado a servicios. Cada vez que lanza una instancia, utiliza la versión a la que se resuelva `$Latest` o `$Default` en ese momento. Esto ocurre incluso si la versión ha cambiado después de la comprobación inicial. No vuelve a comprobar sus permisos. En consecuencia, alguien que pueda actualizar la plantilla de lanzamiento podría transferir un rol de IAM o un perfil de instancia a una instancia. Esto puede suceder incluso si no tiene el permiso `iam:PassRole` para ese rol.

Para asegurarse de que Amazon EC2 utilice siempre la versión que validó al activar la característica, especifique una versión de plantilla de lanzamiento numerada. No utilice `$Latest` ni `$Default`.

Si configura el lanzamiento rápido de EC2 para usar la versión de plantilla de lanzamiento `$Latest` o `$Default`, le recomendamos que limite quién puede crear y administrar las versiones de la plantilla de lanzamiento. Utilice las políticas de IAM para restringir el acceso a acciones como `ec2:CreateLaunchTemplateVersion` y `ec2:ModifyLaunchTemplate`.

Visualización de las AMI con lanzamiento rápido de EC2 habilitado

Puede utilizar el comando describe-fast-launch-images en AWS CLI o el Cmdlet Get-EC2FastLaunchImage de herramientas para PowerShell para obtener detalles de las AMI que cuentan con el lanzamiento rápido de EC2 habilitado.

Amazon EC2 proporciona los siguientes detalles para cada AMI de Windows que aparecerán en los resultados de búsqueda:

- El ID de imagen de una AMI con el lanzamiento rápido de EC2 habilitado.
- El tipo de recurso que se utiliza para el aprovisionamiento previo de la AMI de Windows asociada. Valor compatible: `snapshot`.
- La configuración de las instantáneas, que es un grupo de parámetros que configuran el aprovisionamiento previo para la AMI de Windows asociada mediante instantáneas.
- La información de la plantilla de inicialización, incluido el ID, el nombre y la versión de la plantilla de inicialización que utiliza la AMI asociada cuando inicia instancias de Windows desde instantáneas aprovisionadas previamente.
- El número máximo de instancias que se pueden iniciar al mismo tiempo para crear recursos.
- El ID del propietario de la AMI asociada. No se rellena para las AMI que se compartieron con usted.
- El estado actual del lanzamiento rápido de EC2 para la AMI asociada. Los valores compatibles incluyen: `enabling | enabling-failed | enabled | enabled-failed | disabling | disabling-failed`.

> **Note**
>
> También puede ver el estado actual, que se muestra en la página Administrar optimización de imágenes de la consola de EC2, como Estado de optimización de imágenes.

- La razón por la cual el lanzamiento rápido de EC2 para la AMI asociada cambió al estado actual.
- La hora en que el lanzamiento rápido de EC2 para la AMI asociada cambió al estado actual.

AWS CLI

Búsqueda de las AMI configuradas para el lanzamiento rápido de EC2

Utilice el siguiente comando describe-fast-launch-images para describir los detalles de cada una de las AMI en la cuenta, que esté configurada con el lanzamiento rápido de EC2. En este ejemplo, solo hay una AMI con el lanzamiento rápido de EC2 en la cuenta.

```
aws ec2 describe-fast-launch-images
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "FastLaunchImages": [
        {
            "ImageId": "ami-01234567890abcedf",
            "ResourceType": "snapshot",
            "SnapshotConfiguration": {},
            "LaunchTemplate": {
                "LaunchTemplateId": "lt-01234567890abcedf",
                "LaunchTemplateName": "EC2FastLaunchDefaultResourceCreation-
a8c6215d-94e6-441b-9272-dbd1f87b07e2",
                "Version": "1"
            },
            "MaxParallelLaunches": 6,
            "OwnerId": "0123456789123",
            "State": "enabled",
            "StateTransitionReason": "Client.UserInitiated",
            "StateTransitionTime": "2022-01-27T22:20:06.552000+00:00"
        }
    ]
}
```

PowerShell

Búsqueda de las AMI configuradas para el lanzamiento rápido de EC2

Utilice el siguiente cmdlet Get-EC2FastLaunchImage para describir los detalles de cada una de las AMI en la cuenta, que esté configurada con el lanzamiento rápido de EC2. En este ejemplo, solo hay una AMI con el lanzamiento rápido de EC2 en la cuenta.

```
Get-EC2FastLaunchImage -ImageId ami-0abcdef1234567890
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
ImageId               : ami-0abcdef1234567890
```

```
LaunchTemplate        :
 Amazon.EC2.Model.FastLaunchLaunchTemplateSpecificationResponse
MaxParallelLaunches   : 6
OwnerId               : 012345678912
ResourceType          : snapshot
SnapshotConfiguration :
State                 : enabled
StateTransitionReason : Client.UserInitiated
StateTransitionTime   : 2/25/2022 12:54:43 PM
```

Administre los costos de los recursos subyacentes del EC2 Fast Launch.

La configuración del lanzamiento rápido de EC2 en las AMI de Windows no incurren en ningún cargo de servicio. Sin embargo, al habilitar el lanzamiento rápido de EC2 para AMI de Windows de Amazon EC2 se aplica el precio estándar para los recursos de AWS subyacentes que utiliza Amazon EC2 para preparar y almacenar las instantáneas aprovisionadas previamente. Puede configurar las etiquetas de asignación de costos para ayudarlo a controlar y administrar los costos asociados con los recursos del lanzamiento rápido de EC2. Para obtener más información acerca de cómo configurar las etiquetas de asignación de costos, consulte Controle los costos del lanzamiento rápido de EC2 en su factura.

En el siguiente ejemplo, se demuestra cómo se pueden asignar los costos asociados con las instantáneas del lanzamiento rápido de EC2.

Escenario de ejemplo: la compañía AtoZ Example tiene una AMI de Windows con un volumen raíz de EBS de 50 GiB. Habilitan el lanzamiento rápido de EC2 para su AMI y establecen el recuento de recursos en cinco. En el transcurso de un mes, el costo de utilización del lanzamiento rápido de EC2 para sus AMI es de, aproximadamente, 5,00 USD y se puede desglosar de la siguiente manera:

1. Cuando AtoZ Example habilita el lanzamiento rápido de EC2, Amazon EC2 lanza cinco instancias pequeñas. Cada instancia sigue los pasos de inicialización de Sysprep y OOBE de Windows y se reinicia según lo requerido. Se necesitan varios minutos para cada instancia (el tiempo puede variar, en función de la ocupación de la región o zona de disponibilidad [AZ] y del tamaño de la AMI).

   Costos

   - Costos de tiempo de ejecución de instancias (o tiempo de ejecución mínimo, si procede): cinco instancias

- Costos de volumen: cinco volúmenes raíz de EBS

2. Cuando concluye el proceso de aprovisionamiento previo, Amazon EC2 toma una instantánea de la instancia, que almacena en Amazon S3. Por lo general, las instantáneas se almacenan entre 4 y 8 horas antes de ser consumidas por un inicialización. En este caso, el costo es aproximadamente entre 0,02 USD y 0,05 USD por instantánea.

   Costos

   - Almacenamiento de instantáneas (Amazon S3): cinco instantáneas

3. Cuando Amazon EC2 toma la instantánea, detiene la instancia. En ese momento, la instancia deja de generar costos. No obstante, siguen generándose costos por los volúmenes de EBS.

   Costos

   - Volúmenes de EBS: los volúmenes raíz de EBS asociados siguen generando costos.

> **Note**
>
> Los costos que se muestran aquí solo tienen fines ilustrativos. Los costos reales variarán, en función de la configuración de su AMI y del plan de precios.

Controle los costos del lanzamiento rápido de EC2 en su factura

Las etiquetas de asignación de costos pueden ayudar a configurar que la factura de AWS refleje los costos asociados con el lanzamiento rápido de EC2. Puede utilizar la siguiente etiqueta que Amazon EC2 agrega a los recursos que crea al preparar y almacenar las instantáneas aprovisionadas previamente para el lanzamiento rápido de EC2:

Clave de etiqueta: `CreatedBy`, Valor: `EC2 Fast Launch`

Tras activar la etiqueta en la consola de administración de facturación y costos y configurar el informe de facturación detallado, la columna `user:CreatedBy` aparece en el informe. En la columna se incluyen los valores de todos los servicios. Sin embargo, si descarga el archivo CSV, puede importar los datos a una hoja de cálculo y filtrar por `EC2 Fast Launch` en el valor. Esta información también aparece en el AWS Cost and Usage Report cuando la etiqueta está activada.

Paso 1: activar las etiquetas de asignación de costos definidas por el usuario

Para incluir etiquetas de recursos en los informes de costos, primero debe activar la etiqueta en la consola de administración de facturación y costos. Para obtener más información, consulte Activación de etiquetas de asignación de costos definidas por el usuario en la Guía del usuario Administración de facturación y costos de AWS.

> **Note**
>
> La activación puede tardar hasta 24 horas.

Paso 2: configurar un informe de costos

Si ya ha configurado un informe de costos, aparecerá una columna para la etiqueta la próxima vez que se ejecute el informe una vez completada la activación. Para configurar los informes de costos por primera vez, elija una de las siguientes opciones.

- Consulte Configuración de un informe de asignación de costos mensual en la Guía del usuario de Administración de facturación y costos de AWS.
- Consulte Creación de reportes de costo y uso en la Guía del usuario AWS Cost and Usage Report.

> **Note**
>
> AWS puede tardar hasta 24 horas en comenzar a entregar informes a su bucket S3.

Puede configurar el lanzamiento rápido de EC2 de las AMI de Windows propias o de las AMI compartidas desde la consola de Amazon EC2, la API, los SDK, CloudFormation o los comandos de ec2 en la AWS CLI. Las siguientes secciones tratan sobre los pasos de configuración de la consola de Amazon EC2 y la AWS CLI.

También puede crear AMI de Windows personalizadas con la configuración de lanzamiento rápido de EC2 con el Generador de imágenes de EC2. Para más información, consulte Creación de configuraciones de distribución para una AMI de Windows con el lanzamiento rápido de EC2 habilitado (AWS CLI).

Supervise el lanzamiento rápido de EC2

En esta sección, se explica cómo supervisar las AMI de Windows Server de Amazon EC2 de su cuenta que cuentan con el lanzamiento rápido de EC2 habilitado.

Supervise los cambios de estado del lanzamiento rápido de EC2 con EventBridge

Cuando hay un cambio de estado de una AMI de Windows con el lanzamiento rápido de EC2 habilitado, Amazon EC2 genera el evento `EC2 Fast Launch State-change Notification`. A continuación, Amazon EC2 envía el evento de cambio de estado a Amazon EventBridge (antes conocido como Eventos de Amazon CloudWatch).

Puede crear reglas de EventBridge que activen una o más acciones en respuesta al evento de cambio de estado. Por ejemplo, puede crear una regla de EventBridge que detecte el momento en que se habilite el lanzamiento rápido de EC2 y que realice las siguientes acciones:

- Envíe un mensaje a un tema de Amazon SNS que notifique a sus suscriptores.
- Invoca una función de Lambda que realice alguna acción.
- Envía los datos del cambio de estado a Amazon Data Firehose para su análisis.

Para obtener más información, consulte Creación de reglas de EventBridge que reaccionan a eventos en la Guía del usuario de Amazon EventBridge.

Eventos de cambio de estado

La característica de lanzamiento rápido de EC2 emite eventos de cambio de estado en formato JSON sobre la base del mejor esfuerzo. Amazon EC2 envía los eventos a EventBridge en tiempo casi real. En esta sección se describen los campos de eventos y se muestra un ejemplo del formato del evento.

`EC2 Fast Launch State-change Notification`

imageId

Identifica la AMI cuyo estado de lanzamiento rápido de EC2 cambió.

resourceType

El tipo de recurso que se utilizará para el aprovisionamiento previo. Valor compatible: `snapshot`. El valor predeterminado es `snapshot`.

estado

El estado actual de la característica de lanzamiento rápido de EC2 para la AMI especificada. Entre los valores válidos se incluyen los siguientes:

- enabling: habilitó la característica de lanzamiento rápido de EC2 para la AMI y Amazon EC2 comenzó a crear instantáneas para los procesos aprovisionados previamente.

- enabling-failed: se produjo un error que causó que el proceso de aprovisionamiento previo falle la primera vez que se habilitó el lanzamiento rápido de EC2 para una AMI. Esto puede ocurrir en cualquier momento durante el proceso de aprovisionamiento previo.
- enabled: la característica de lanzamiento rápido de EC2 está habilitada. El estado cambia a `enabled` el momento en que Amazon EC2 crea la primera instantánea aprovisionada previamente para cada nueva AMI con lanzamiento rápido de EC2. Si la AMI ya estaba habilitada y vuelve a pasar por el aprovisionamiento previo, el cambio de estado se produce de inmediato.
- enabled-failed: este estado solo es posible si no es la primera vez que la AMI con lanzamiento rápido de EC2 atraviesa un proceso de aprovisionamiento previo. Esto puede suceder si la característica de lanzamiento rápido de EC2 se deshabilita y luego se habilita nuevamente o si hay un cambio en la configuración y otro error luego de que se completa el aprovisionamiento previo por primera vez.
- disabling: el propietario de la AMI deshabilitó la característica de lanzamiento rápido de EC2 para la AMI y Amazon EC2 comenzó con el proceso de eliminación.
- disabled: la característica de lanzamiento rápido de EC2 está deshabilitada. El estado cambia a `disabled` tan pronto como Amazon EC2 complete el proceso de limpieza.
- disabling-failed: se produjo un error que provocó un error en el proceso de limpieza. Esto significa que es posible que algunas instantáneas aprovisionadas previamente aún permanezcan en la cuenta.

stateTransitionReason

La razón por la cual el estado cambió para la AMI de lanzamiento rápido de EC2.

> **Note**
>
> Todos los campos de este mensaje de evento son obligatorios.

El siguiente ejemplo muestra una AMI con el lanzamiento rápido de EC2 recién habilitado y que ha lanzado la primera instancia para iniciar el proceso de aprovisionamiento previo. En este punto, el estado es `enabling`. Una vez que Amazon EC2 crea la primera instantánea aprovisionada previamente, el estado cambia a `enabled`.

```
{
 "version": "0",
```

```
 "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
 "detail-type": "EC2 Fast Launch State-change Notification",
 "source": "aws.ec2",
 "account": "123456789012",
 "time": "2022-08-31T20:30:12Z",
 "region": "us-east-1",
 "resources": [
  "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:image/ami-123456789012"
 ],
 "detail": {
  "imageId": "ami-123456789012",
  "resourceType": "snapshot",
  "state": "enabling",
  "stateTransitionReason": "Client.UserInitiated"
 }
}
```

Supervise las métricas del lanzamiento rápido de EC2 con CloudWatch

Las AMI de Amazon EC2 con el lanzamiento rápido de EC2 habilitado envían métricas a Amazon CloudWatch. Puede utilizar la Consola de administración de AWS, la AWS CLI o una API para acceder a la lista de las métricas que el lanzamiento rápido de EC2 envía a CloudWatch. El espacio de nombres de `AWS/EC2` incluye las siguientes métricas del lanzamiento rápido de EC2:

Métrica	Descripción
NumberOfAvailableFastLaunchSnapshots	La cantidad de instantáneas aprovisionadas previamente disponibles por cada AMI con el lanzamiento rápido de EC2 habilitado.
NumberOfInstancesFastLaunched	La cantidad de instancias por cada AMI con el lanzamiento rápido de EC2 habilitado que se lanzaron a partir de instantáneas aprovisio nadas previamente.
NumberOfInstancesNotFastLaunched	La cantidad de instancias por AMI con el lanzamiento rápido de EC2 habilitado que provocaron un lanzamiento lento debido a la falta de instantáneas aprovisionadas previamen te disponibles en el momento del lanzamiento.

Métrica	Descripción
FastLaunchSnapshotUsedToRefillStartTime	La marca de tiempo en la que Amazon EC2 lanzó una nueva imagen desde una AMI con el lanzamiento rápido de EC2 habilitado para crear otra instantánea después de utilizar una instantánea existente.
FastLaunchSnapshotCreationTime	Mide el tiempo que tardó Amazon EC2 en lanzar una instancia y crear una instantánea para una AMI con el lanzamiento rápido de EC2 habilitado.

El rol vinculado a un servicio para el lanzamiento rápido de EC2

Amazon EC2 utiliza roles vinculados a un servicio para los permisos que necesita para llamar a otros Servicios de AWS en su nombre. Un rol vinculado a un servicio es un tipo único de rol de IAM que está vinculado directamente a un Servicio de AWS. Los roles vinculados a servicios ofrecen una manera segura de delegar permisos a Servicios de AWS, ya que solo los servicios vinculados pueden asumir roles vinculados a servicios. Para obtener más información acerca de cómo Amazon EC2 utiliza los roles de IAM, incluidos los roles vinculados a servicios, consulte Roles de IAM para Amazon EC2.

Amazon EC2 utiliza el rol vinculado a un servicio denominado AWSServiceRoleForEC2FastLaunch para crear y administrar un conjunto de instantáneas aprovisionadas previamente que reducen el tiempo que lleva iniciar instancias desde la AMI de Windows.

Permisos concedidos por AWSServiceRoleForEC2FastLaunch

El rol vinculado a servicio de AWSServiceRoleForEC2FastLaunch confía en el siguiente servicio para asumir el rol:

- `ec2fastlaunch.amazonaws.com`

Amazon EC2 utiliza la política administrada EC2FastLaunchServiceRolePolicy para realizar las siguientes acciones:

- AWS CloudFormation – permite que el lanzamiento rápido de EC2 obtenga una descripción de las pilas de CloudFormation asociadas.
- Amazon CloudWatch: publica datos de métricas asociados con el lanzamiento rápido de EC2 en el espacio de nombres de Amazon EC2.
- Amazon EC2: se concede acceso al lanzamiento rápido de EC2 para realizar las siguientes acciones:
  - Lance instancias desde una AMI de Windows Server de Amazon EC2 con el lanzamiento rápido de EC2 habilitado para realizar los pasos de aprovisionamiento. Además, especifica el patrón de recursos que permite `ec2:RunInstances` para una AMI asociada a License Manager.
  - Detiene y termina una instancia que haya lanzado el lanzamiento rápido de EC2 después de crear la instantánea aprovisionada previamente.
  - Describe los recursos de imagen y tipo de instancia utilizados para lanzar instancias desde una AMI de Windows Server de Amazon EC2 con el lanzamiento rápido de EC2 habilitado y crea instantáneas a partir de ellas.
  - Describe los recursos de la plantilla de lanzamiento y lanza instancias desde una plantilla de lanzamiento.
  - Describa las instancias, sus atributos y su estado, así como los volúmenes y sus atributos.
  - Describa las interfaces de red.
  - Elimine los recursos que creó el lanzamiento rápido de EC2, incluidas las instantáneas, las plantillas de lanzamiento, los volúmenes y las interfaces de red.
  - Etiqueta los recursos que el lanzamiento rápido de EC2 crea para lanzar y aprovisionar previamente, las instancias de Windows y crea instantáneas para que las consuma el proceso de lanzamiento final.
- Amazon EventBridge: incluye acceso para crear reglas de eventos de EventBridge y recuperar o eliminar detalles sobre las reglas que creó. El lanzamiento rápido de EC2 también puede obtener una lista de los servicios de destino que reciben eventos del lanzamiento rápido de EC2 y que se reenvían según las reglas de eventos y agregar servicios de destino a las reglas de eventos que creó o eliminarlos.
- IAM: permite que el lanzamiento rápido de EC2 cree el rol `EC2FastLaunchServiceRolePolicy` vinculado a servicios, obtenga y utilice los perfiles de instancia cuyo nombre contenga `ec2fastlaunch` y lance instancias en su nombre mediante el perfil de instancia de su plantilla de lanzamiento.
- AWS KMS – incluye acceso para crear concesiones y listar las concesiones creadas por el lanzamiento rápido de EC2 que se pueden retirar. También para describir o usar claves para cifrar

o descifrar los volúmenes adjuntos a las instancias que crea el lanzamiento rápido de EC2 y para generar claves de datos que no sean de texto sin formato.

Para ver los permisos de esta política, consulte EC2FastLaunchServiceRolePolicy en la Referencia de la política administrada de AWS.

Para obtener más información sobre las políticas administradas por Amazon EC2, consulte AWSPolíticas administradas de para Amazon EC2.

Creación de un rol vinculado al servicio

No es necesario crear este rol vinculado a un servicio de forma manual. Cuando comienza a utilizar el lanzamiento rápido de EC2 para la AMI, Amazon EC2 crea automáticamente el rol vinculado a un servicio, si aún no existe.

Si el rol vinculado a un servicio se elimina de la cuenta, puede habilitar el lanzamiento rápido de EC2 para otra AMI de Windows para volver a crear el rol en la cuenta. Si no, puede deshabilitar el lanzamiento rápido de EC2 para la AMI actual y, a continuación, volver a habilitarlo. Sin embargo, al deshabilitar la característica, la AMI utiliza el proceso de inicialización estándar para todas las instancias nuevas, mientras que Amazon EC2 elimina todas las instantáneas aprovisionadas previamente. Después de que se hayan eliminado todas las instantáneas aprovisionadas previamente, puede volver a habilitar el lanzamiento rápido de EC2 para la AMI.

Acceso a claves administradas por el cliente

Para habilitar el Inicio rápido de EC2 para una AMI cifrada que utiliza una clave administrada por el cliente (CMK) para el cifrado, debe conceder al rol AWSServiceRoleForEC2FastLaunch el permiso para usar la CMK. Para ello, llame al comando create-grant. Para `--grantee-principal`, especifique el ARN del rol AWSServiceRoleForEC2FastLaunch en la cuenta. En `--operations`, especifique `CreateGrant`.

```
aws kms create-grant \
    --key-id arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --grantee-principal arn:aws:iam::111122223333:role/AWSServiceRoleForEC2FastLaunch \
    --operations CreateGrant
```

Edición de un rol vinculado a servicios

Amazon EC2 no permite editar el rol vinculado a un servicio de AWSServiceRoleForEC2FastLaunch. Después de crear un rol vinculado a un servicio, no puede cambiarle el nombre, ya que varias entidades pueden hacer referencia a él. Sin embargo, puede editar la descripción del rol mediante IAM. Para obtener más información, consulte Edición de un rol vinculado a un servicio en la Guía del usuario de IAM.

Eliminar un rol vinculado a un servicio

Solo puede eliminar un rol vinculado a un servicio después de eliminar los recursos relacionados. Esto protege los recursos de Amazon EC2 asociados a la AMI de Windows Server de Amazon EC2 con el lanzamiento rápido de EC2 habilitado, ya que no se puede quitar de manera accidental el permiso de acceso a los recursos.

Utilice la consola de IAM, la AWS CLI o la API de AWS para eliminar el rol vinculado al servicio AWSServiceRoleForEC2FastLaunch. Para obtener más información, consulte Eliminación de un rol vinculado a servicios en la Guía del usuario de IAM.

Regiones admitidas

Amazon EC2 es compatible con el rol vinculado a un servicio de lanzamiento rápido de EC2 en todas las regiones en las que el servicio de Amazon EC2 está disponible.

Solución de problemas del lanzamiento rápido de EC2 en Windows

Escenarios de solución de problemas

Las siguientes situaciones pueden ayudarlo a diagnosticar y a solucionar los problemas comunes que puedan surgir cuando intente habilitar el lanzamiento rápido de EC2.

No se puede detener la instancia para la creación de instantáneas

Descripción

Cuando habilita el lanzamiento rápido de EC2, el servicio lanza un conjunto de instancias que se usan para crear las instantáneas aprovisionadas previamente. Cada instancia tiene 30 minutos para completar el proceso. Si una de las instancias se completa correctamente, el servicio establece el estado de lanzamiento rápido de la AMI en `Enabled`. Sin embargo, si una instancia no completa el proceso dentro del tiempo asignado y ninguna de las demás lo ha hecho, el servicio finaliza todas las

instancias y establece el estado de lanzamiento rápido de la AMI en `enabling_failed` y el estado del lanzamiento rápido, con el siguiente motivo:

```
Unable to stop instance ID=i-1234567890abcdef0 for snapshot creation.
```

Causa

En la mayoría de los casos, esto se debe a que se intenta habilitar el lanzamiento rápido de EC2 para una AMI de Windows que se creó a partir de una instancia en ejecución o a una AMI que no cumple con todos los Requisitos previos del lanzamiento rápido de EC2.

Solución

Asegúrese de que la AMI que utilice cumpla con todos los Requisitos previos del lanzamiento rápido de EC2.

Para configurar el lanzamiento rápido de EC2 para una AMI, debe utilizar Sysprep para crear la AMI con la opción de cierre. Para obtener más información, consulte Creación de una AMI de Amazon EC2 con Windows Sysprep.

Ha alcanzado el límite de VPC

Descripción

Si no usa una plantilla de lanzamiento para especificar una VPC existente y no tiene una VPC predeterminada definida para su cuenta, el servicio crea automáticamente una pila de CloudFormation que incluye una VPC y otros recursos, como se describe en Requisitos previos del lanzamiento rápido de EC2.

Causa

Ha alcanzado el número máximo de VPC permitidas en su Cuenta de AWS para la región y no ha especificado una VPC existente para que la use el lanzamiento rápido de EC2. Esto provoca un error en el proceso.

Solución

Para solucionar este problema, puede optar por una de las siguientes alternativas:

- Puede solicitar un aumento de cuota
- Puede proporcionar una plantilla de lanzamiento que especifique una VPC existente

Para solicitar un aumento de la cantidad de VPC que su cuenta puede definir por región, siga estos pasos:

1. Abra la consola de Service Quotas en https://console.aws.amazon.com/servicequotas/.
2. En el Panel de control de la consola de servicio, seleccione Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Se abrirán las cuotas de servicio de VPC.
3. Elija un filtro en `VPCs per Region` para ir directamente a la cuota.
4. Seleccione VPC por región y elija Solicitar aumento para la cuenta.

Si su solicitud de aumento de cuota es urgente o ha sido rechazada, comuníquese con el soporte para recibir asistencia. Para obtener más información, consulte Solicitud de aumento de cuota en la Guía del usuario de Service Quotas.

Permisos insuficientes para habilitar el lanzamiento rápido de EC2

Descripción

Cuando habilita el lanzamiento rápido de EC2 por primera vez sin especificar una plantilla de lanzamiento, el lanzamiento rápido de EC2 crea una pila de CloudFormation propia del servicio con sus recursos predeterminados. Sin embargo, las plantillas de CloudFormation no se implementarán si la entidad principal de IAM (rol o usuario) no cuenta con los permisos necesarios.

El mensaje de registro podría parecerse al siguiente ejemplo:

```
Can't enable EC2 Fast Launch. The IAM credentials that you are using do not have
 sufficient permissions. Attach EC2FastLaunchFullAccess in the IAM console.
```

Causa

Su usuario o rol de IAM no tiene los permisos necesarios para habilitar el lanzamiento rápido de EC2.

Solución

Verifique que la entidad principal de IAM (usuario o rol) que habilita el lanzamiento rápido de EC2 tenga adjunta la política `EC2FastLaunchFullAccess`. Esta política administrada de AWS concede acceso total a todos los recursos del lanzamiento rápido de EC2. Para ver los permisos de esta política, consulte la política EC2FastLaunchFullAccess en la Referencia de la política administrada de AWS.

Cambiar la contraseña del administrador de Windows para su instancia de Amazon EC2

Si lanza la instancia desde una AMI de Windows de AWS, los agentes de inicialización preinstalados establecen la contraseña predeterminada de la siguiente manera:

- Para Windows Server 2022 y versiones posteriores, EC2Launch v2 genera la contraseña predeterminada.
- Para Windows Server 2016 y 2019, el agente EC2Launch genera la contraseña predeterminada.
- Para Windows Server 2012 R2 y versiones anteriores, el Servicio EC2Config genera la contraseña predeterminada.

> **Note**
>
> Para las AMI de Windows Server 2016 y versiones anteriores, `Password never expires` está inhabilitado para el administrador local. Para las versiones de AMI anteriores a Windows Server 2016, `Password never expires` está habilitado para el administrador local.

Cambiar la contraseña de administrador tras la conexión

Cuando se conecta a una instancia por primera vez, recomendamos que cambie la contraseña de administrador de su valor predeterminado. Use el procedimiento siguiente para cambiar la contraseña de administrador para una instancia de Windows.

> **Important**
>
> Guarde la nueva contraseña en un lugar seguro. No podrá recuperar la nueva contraseña utilizando la consola de Amazon EC2. La consola solo puede recuperar la contraseña predeterminada. Si intenta conectarse a la instancia con la contraseña predeterminada después de cambiarla, recibirá un error "Your credentials did not work".

Para cambiar la contraseña del administrador local

1. Conéctese a la instancia y abra un símbolo del sistema.

2. Ejecute el siguiente comando. Si la contraseña nueva incluye caracteres especiales, asegúrese de incluirla entre comillas dobles.

```
net user Administrator "new_password"
```

3. Guarde la nueva contraseña en un lugar seguro.

Cambiar una contraseña perdida o caducada

Si pierde la contraseña o esta vence, puede generar una nueva. Para conocer los procedimientos para restablecer la contraseña, consulte Restablecer la contraseña del administrador de Windows para una instancia de Windows de Amazon EC2.

Agregar componentes opcionales de Windows Server a las instancias de Windows de Amazon EC2

Para obtener acceso e instalar los componentes opcionales, primero debe encontrar la instantánea de EBS correcta para la versión de Windows Server, crear un volumen desde la instantánea y adjuntar el volumen a la instancia.

Antes de empezar

Utilice la Consola de administración de AWS o una herramienta de línea de comandos para obtener el ID y la zona de disponibilidad de la instancia. Debe crear el volumen de EBS en la misma zona de disponibilidad que la instancia.

Utilice uno de los siguientes procedimientos para añadir componentes de Windows Server a su instancia.

Console

Para agregar componentes de Windows a la instancia

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Snapshots (Instantáneas).
3. En la barra Filter (Filtro), elija Public Snapshots (Instantáneas públicas).
4. Agregue el filtro Owner Alias (Alias del propietario) y elija amazon.
5. Agregue el filtro Description (Descripción) e introduzca **`Windows`**.

6. Pulse Enter (Intro).
7. Seleccione la instantánea que coincida con la arquitectura del sistema y la preferencia de idioma. Por ejemplo, seleccione Medios de instalación de Windows 2019 en inglés si la instancia está ejecutando Windows Server 2019.
8. Elija Actions (Acciones), Create volume from snapshots (Crear volumen a partir de instantáneas).
9. En Availability Zone (Zona de disponibilidad), seleccione la zona de disponibilidad que corresponda a la instancia de Windows. Elija Add tag (Agregar etiqueta) e ingrese **`Name`** para la clave de la etiqueta y un nombre descriptivo para el valor de la etiqueta. Seleccione Create volume (Crear volumen).
10. En el mensaje Successfully created volume (El volumen se ha creado correctamente) (banner verde), elija el volumen que acaba de crear.
11. Elija Actions (Acciones), Attach Volume (Adjuntar volumen).
12. Desde Instance (instancia), seleccione el ID de la instancia.
13. Para Device Name (Nombre del dispositivo), introduzca el nombre del dispositivo para el archivo adjunto. Si necesita ayuda con el nombre del dispositivo, consulte Nombres de dispositivos para los volúmenes en las instancias de Amazon EC2.
14. Elija Attach volume (Asociar volumen).
15. Conéctese a la instancia y haga que el volumen esté disponible. Para obtener más información, consulte Cómo hacer que un volumen de Amazon EBS esté disponible para su uso en la Guía del usuario de Amazon EBS.

    > **Important**
    >
    > No inicialice el volumen.

16. Abra el Panel de control, Programas y características. Elija Activar o desactivar las características de Windows. Si se le solicitan los medios de instalación, especifique el volumen de EBS con los medios de instalación.
17. (Opcional) Cuando haya terminado de utilizar el medio de instalación, puede desconectar el volumen. Una vez desconectado el volumen, puede eliminarlo.

AWS CLI

Para agregar componentes de Windows a la instancia

1. Use el comando describe-snapshots con el parámetro `owner-ids` y el filtro `description` para obtener una lista de las instantáneas de medios de instalación disponibles.

```
aws ec2 describe-snapshots \
    --owner-ids amazon \
    --filters Name=description,Values=Windows*
```

2. En los resultados, anote el ID de la instantánea que coincida con la arquitectura del sistema y la preferencia de idioma. Por ejemplo:

```
{
    "Snapshots": [
    ...
        {
            "OwnerAlias": "amazon",
            "Description": "Windows 2019 English Installation Media",
            "Encrypted": false,
            "VolumeId": "vol-be5eafcb",
            "State": "completed",
            "VolumeSize": 6,
            "Progress": "100%",
            "StartTime": "2019-10-25T20:00:47.000Z",
            "SnapshotId": "snap-22da283e",
            "OwnerId": "123456789012"
        },
    ...
   ]
}
```

3. Use el comando create-volume para crear un volumen a partir de la instantánea. Especifique la misma zona de disponibilidad que la de la instancia.

```
aws ec2 create-volume \
    --snapshot-id snap-0abcdef1234567890 \
    --volume-type gp2 \
    --availability-zone us-east-1a
```

4. En los resultados, anote el ID de volumen.

```
{
    "AvailabilityZone": "us-east-1a",
    "Encrypted": false,
    "VolumeType": "gp2",
    "VolumeId": "vol-01234567890abcdef",
    "State": "creating",
    "Iops": 100,
    "SnapshotId": "snap-0abcdef1234567890",
    "CreateTime": "2017-04-18T10:33:10.940Z",
    "Size": 6
}
```

5. Use el comando attach-volume para asociar el volumen a la instancia.

```
aws ec2 attach-volume \
    --volume-id vol-0c98b37f30bcbc290 \
    --instance-id i-01474ef662b89480 \
    --device xvdg
```

6. Conéctese a la instancia y haga que el volumen esté disponible. Para obtener más información, consulte Cómo hacer que un volumen de Amazon EBS esté disponible para su uso en la Guía del usuario de Amazon EBS.

> **Important**
>
> No inicialice el volumen.

7. Abra el Panel de control, Programas y características. Elija Activar o desactivar las características de Windows. Si se le solicitan los medios de instalación, especifique el volumen de EBS con los medios de instalación.
8. (Opcional) Cuando haya terminado con los medios de instalación, utilice el comando detach-volume para desconectar el volumen de la instancia. Una vez desconectado el volumen, puede utilizar el comando delete-volume para eliminarlo.

PowerShell

Para agregar componentes de Windows a la instancia

1. Use el cmdlet Get-EC2Snapshot con los filtros `Owner` y `description` para obtener una lista de las instantáneas de medios de instalación disponibles.

```
Get-EC2Snapshot `
    -Owner amazon `
    -Filter @{ Name="description"; Values="Windows*" }
```

2. En los resultados, anote el ID de la instantánea que coincida con la arquitectura del sistema y la preferencia de idioma. Por ejemplo:

```
...
DataEncryptionKeyId :
Description         : Windows 2019 English Installation Media
Encrypted           : False
KmsKeyId            :
OwnerAlias          : amazon
OwnerId             : 123456789012
Progress            : 100%
SnapshotId          : snap-0abcdef1234567890
StartTime           : 10/25/2019 8:00:47 PM
State               : completed
StateMessage        :
Tags                : {}
VolumeId            : vol-01234567890abcdef
VolumeSize          : 6
...
```

3. Use el cmdlet New-EC2Volume para crear un volumen a partir de la instantánea. Especifique la misma zona de disponibilidad que la de la instancia.

```
New-EC2Volume `
    -AvailabilityZone us-east-1a `
    -VolumeType gp2 `
    -SnapshotId snap-0abcdef1234567890
```

4. En los resultados, anote el ID de volumen.

```
Attachments      : {}
```

```
AvailabilityZone : us-east-1a
CreateTime       : 4/18/2017 10:50:25 AM
Encrypted        : False
Iops             : 100
KmsKeyId         :
Size             : 6
SnapshotId       : snap-0abcdef1234567890
State            : creating
Tags             : {}
VolumeId         : vol-01234567890abcdef
VolumeType       : gp2
```

5. Use el cmdlet Add-EC2Volume para asociar el volumen a la instancia.

```
Add-EC2Volume `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -VolumeId vol-01234567890abcdef `
    -Device xvdh
```

6. Conéctese a la instancia y haga que el volumen esté disponible. Para obtener más información, consulte Cómo hacer que un volumen de Amazon EBS esté disponible para su uso en la Guía del usuario de Amazon EBS.

> **Important**
>
> No inicialice el volumen.

7. Abra el Panel de control, Programas y características. Elija Activar o desactivar las características de Windows. Si se le solicitan los medios de instalación, especifique el volumen de EBS con los medios de instalación.
8. (Opcional) Cuando haya terminado con los medios de instalación, utilice el cmdlet Dismount-EC2Volume para desconectar el volumen de la instancia. Una vez desconectado el volumen, puede utilizar el cmdlet Remove-EC2Volume para eliminarlo.

Instalar el Windows Subsystem para Linux en su instancia de Windows de EC2

El Subsistema de Windows para Linux (WSL) es una característica de Microsoft Windows. Si instala el WSL en su instancia de Windows de EC2, puede ejecutar herramientas de línea de comandos nativas de Linux directamente en su instancia de Windows.

Hay dos versiones del Subsistema de Windows para Linux (WSL): WSL 1 y WSL 2. Para obtener más información, consulte la documentación del Subsistema de Windows para Linux en el sitio web de Microsoft.

Requisitos

- El sistema operativo debe ser Windows Server 2019 o una versión posterior.
- Solo puede instalar el WSL 1 en instancias de Windows virtualizadas (el tamaño de la instancia no es `.metal` o no es compatible con la virtualización anidada).
- Puede instalar el WSL 1 o WSL 2 en instancias que admitan la virtualización anidada y que tengan la opción de CPU con `NestedVirtualization` habilitada.
- Puede instalar el WSL 1 o WSL 2 en instancias bare metal (el tamaño de la instancia es `.metal`). Las instancias bare metal proporcionan el soporte necesario para la virtualización anidada.

Para obtener más información acerca de la virtualización anidada para EC2, consulte Utilice la virtualización anidada para ejecutar hipervisores en instancias de Amazon EC2.

Instalar WSL en su instancia de Windows

Para instalar WSL 1

1. Instale el WSL. El proceso que utilice depende de la versión de Windows Server que se esté ejecutando en la instancia.
   - Windows Server 2022 y versiones posteriores: ejecute el siguiente comando de instalación estándar en su instancia de EC2.

     ```
     wsl --install --enable-wsl1 --no-launch
     ```

   - Windows Server 2019: habilite el WSL y, a continuación, instálelo como se describe en Install WSL on previous versions of Windows Server en el sitio web de Microsoft.
2. Reinicie la instancia de EC2.

```
shutdown -r -t 20
```

3. Para configurar WSL para utilizar WSL 1, ejecute el siguiente comando en su instancia. Este paso es obligatorio para las instancias virtualizadas (el tamaño de la instancia no es `.metal` o no está configurada para virtualización anidada).

```
wsl --set-default-version 1
```

4. Instale la distribución predeterminada.

```
wsl --install
```

Para instalar WSL 2 (.metal o instancias con la virtualización anidada habilitada)

Ejecute el siguiente comando de instalación estándar en su instancia de EC2. Por defecto, se instala WSL 2.

```
wsl --install
```

Utilidades de solución de problemas de Windows de EC2

El controlador `EC2WinUtil` proporciona los siguientes tipos de soporte para la solución de problemas de su instancia de Windows.

Pilas de llamadas con fallas

`EC2WinUtil` recopila la información básica sobre las fallas de la instancia y la escribe en la consola de serie. En la siguiente lista se incluyen algunos los detalles clave que la utilidad escribe en la consola.

- Identificación del módulo que generó la falla.
- El código de Windows asociado al evento.
- Un registro de la pila de llamadas más recientes.

Con estos detalles, puede realizar un análisis inicial de la causa raíz y determinar si es necesario realizar otros análisis. La salida a la consola en serie también permite que AWS realice un seguimiento de las tendencias de las fallas de los controladores Amazon EC2 y diagnostique accidentes a gran escala.

> **Note**
>
> `EC2WinUtil` no recopila ningún dato de clientes en sus pilas de llamadas inesperadas.

Para ver las notas de la versión del controlador, consulte Historial de versiones del controlador de utilidades de Windows de EC2.

Historial de versiones del controlador de utilidades de Windows de EC2

En la tabla siguiente, se muestra qué controladores de `EC2WinUtil` se ejecutan en cada versión de Windows Server en Amazon EC2. Las versiones anteriores del sistema operativo utilizaban el controlador preinstalado en las AMI de AWS Windows Server desde las que se iniciaba la instancia. Las AMI que se comparten con usted o a las que se suscribe mediante AWS Marketplace no tienen el controlador preinstalado.

Versión de Windows Server	Versión del controlador EC2WinUtil
Windows Server 2025	última versión
Windows Server 2022	última versión
Windows Server 2019	última versión
Windows Server 2016	última versión

> **Note**
>
> Antes de la versión 3.0.0, no se podía descargar el controlador de `EC2WinUtil` para su instalación manual. Las versiones anteriores solo estaban disponibles como controladores preinstalados para las AMI de Windows de AWS.

En la siguiente tabla se describen las versiones del controlador de `EC2WinUtil`.

Versión de un paquete	Versión de controlador	Detalles	Fecha de la versión
3.2.0	3.2.0	Mecanismo de registro de consola mejorado para su uso con el agente EC2Launch v2.	2 de junio de 2026
3.1.1	3.1.1	Se aumentó la longitud de la pila de llamadas al iniciar sesión en la salida de la consola.	3 de marzo de 2026
3.1.0	3.1.0	Gestión mejorada de eventos de administración de energía.	4 de febrero de 2026
3.0.0	3.0.0	Modernizó el controlador para Windows 10 y agregó soporte para la instalación como un controlador primitivo.	13 de junio de 2024
2.0.0	2.0.0	Se agregó soporte para la salida en los puertos serie MMIO para tipos de instancias metálicas. También se mejoró el análisis de errores y se actualizó el formato de salida.	23 de agosto de 2018
1.0.1	1.0.1	Se cambió el nombre del controlador a `EC2WinUtil` debido a un conflicto de espacio de nombres con Amazon Inspector. Se incluyen varias correcciones de errores.	1 de marzo de 2018
1.0.0	1.0.0	Versión inicial. Inicialmente, el controlador se llamó `AwsAgent`.	28 de noviembre de 2017

Actualizar una instancia de Windows de EC2 a una versión más reciente de Windows Server

Si es el momento de actualizar el sistema operativo Windows Server de la instancia de Windows de EC2 desde una versión anterior, puede utilizar uno de los siguientes métodos.

Actualización in situ

Una actualización in situ funciona en una instancia existente. Durante este proceso, solo se ven afectados los archivos del sistema operativo, mientras que los ajustes, los roles del servidor y los datos permanecen intactos.

Migración (también conocida como actualización paralela)

La migración implica capturar los ajustes, las configuraciones y los datos y llevarlos a un sistema operativo más reciente en una instancia de Windows de EC2 nueva. Puede iniciar la instancia desde una AMI de Windows pública o privada a la que se suscriba desde AWS Marketplace ella, o desde una AMI que comparta con usted. También puede crear una AMI personalizada con el Generador de imágenes de EC2. Para obtener más información, consulte la Guía de usuario del Generador de imágenes.

> **Note**
>
> AWS proporciona un conjunto de imágenes de máquina de Amazon (AMI) disponibles públicamente para las versiones de Windows Server que se ejecutan en instancias de EC2. Estas AMI se actualizan mensualmente. Para obtener más información acerca de las últimas AMI de Windows, consulte la referencia de las AMI de Windows de AWS.

Tradicionalmente, Microsoft ha recomendado migrar a una versión más nueva de Windows Server en lugar de actualizarla. Al migrar se pueden registrar menos errores o problemas de actualización, pero puede tardar más tiempo que una actualización in situ, debido a la necesidad de aprovisionar una nueva instancia, planificar y trasladar aplicaciones y ajustar los valores de ajustes de la nueva instancia. Una actualización in situ puede ser más rápida, pero las incompatibilidades de software pueden producir errores.

Contenido

- Realizar una actualización in situ en su instancia de Windows de EC2
- Utilice los manuales de procedimiento de automatización para actualizar una instancia de Windows de EC2.
- Migración de una instancia de Windows de EC2 a un tipo de instancia basada en Nitro
- Solucionar problemas de una actualización de sistema operativo en una instancia de Windows de EC2

Realizar una actualización in situ en su instancia de Windows de EC2

Antes de realizar una actualización local, debe determinar qué controladores de red está ejecutando la instancia. Con los controladores de red PV, puede obtener acceso a la instancia con el Escritorio remoto. Las instancias usan controladores de AWS PV, Intel Network Adapter o Enhanced Networking. Para obtener más información, consulte Controladores paravirtuales para instancias de Windows.

Antes de iniciar una actualización in situ

Realice las siguientes tareas y anote los siguientes datos importantes antes de empezar la actualización local.

- Lea la documentación de Microsoft para comprender los requisitos de actualización, los problemas conocidos y las restricciones. Consulte también las instrucciones oficiales para aplicar actualizaciones.
  - Opciones de actualización de Windows Server 2012
  - Opciones de actualización de Windows Server 2012 R2
  - Opciones de actualización y conversión de Windows Server 2016 y versiones posteriores
  - Actualizaciones de Windows Server
- Recomendamos realizar una actualización del sistema operativo en instancias con al menos dos vCPU y 4 GB de RAM. Si lo necesita, puede cambiar la instancia a un mayor tamaño del mismo tipo (t2.small a t2.large, por ejemplo), realizar la actualización y, a continuación, volver a cambiar al tamaño original. Si tiene que mantener el tamaño de la instancia, puede monitorear el progreso utilizando la Captura de pantalla de consola de instancia. Para obtener más información, consulte Cambios de tipos de instancias de Amazon EC2.
- Verifique que el volumen raíz en su instancia de Windows tiene espacio de disco suficiente. El proceso de Windows Setup podría no advertirle de que el espacio de disco es insuficiente. Para obtener información acerca de cuánto espacio de disco se necesita para actualizar un sistema operativo concreto, consulte la documentación de Microsoft. Si el volumen no dispone de suficiente espacio, se puede ampliar. Para obtener más información, consulte Volúmenes elásticos de Amazon EBS en la Guía del usuario de Amazon EBS.
- Determine la ruta de actualización. Debe actualizar el sistema operativo a la misma arquitectura. Por ejemplo, debe actualizar un sistema de 32 bits a un sistema de 32 bits. Windows Server 2008 R2 y las versiones posteriores son solo de 64 bits.

- Deshabilite el software antivirus y antispyware y los firewalls. Estos tipos de software pueden entrar en conflicto con el proceso de actualización. Vuelva a habilitar el software antivirus y antispyware y los firewalls una vez que finalice la actualización.
- Actualice a los controladores más recientes, tal como se describe en Migración de una instancia de Windows de EC2 a un tipo de instancia basada en Nitro.
- Upgrade Helper Service solo admite instancias que ejecuten controladores Citrix PV. Si la instancia ejecuta controladores Red Hat, primero debe actualizar esos controladores manualmente.

Actualización in situ de una instancia con controladores AWS PV, Intel Network Adapter o Enhanced Networking

Siga este procedimiento para actualizar una instancia de Windows Server con los controladores de red AWS PV, Intel Network Adapter o Enhanced Networking.

Para ejecutar la actualización local

1. Cree una AMI del sistema que tenga pensado actualizar con fines de copia de seguridad o de prueba. A continuación, puede realizar la actualización en la copia para simular un entorno de prueba. Si la actualización se completa, puede cambiar el tráfico a esta instancia con un bajo tiempo de inactividad. Si la actualización da error, puede volver a la copia de seguridad. Para obtener más información, consulte Creación de una AMI basada en Amazon EBS.
2. Asegúrese de que la instancia con Windows Server use los controladores de red más recientes.
    a. Para actualizar el controlador de PV de AWS, consulteActualizar controladores PV en instancias de Windows de EC2.
    b. Para actualizar el controlador de ENA, consulte Instalar el controlador ENA en instancias de Windows de EC2.
    c. Para actualizar los controladores de Intel, consulte Redes mejoradas con la interfaz de Intel 82599 VF.
3. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
4. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias). Localice la instancia. Anote el ID de instancia y la zona de disponibilidad de la instancia. Necesita esta información más tarde en este mismo procedimiento.
5. Si va a actualizar Windows Server 2012 o 2012 R2 a Windows Server 2016 o versiones posteriores, antes de continuar, realice las siguientes acciones en la instancia:

a. Desinstale el servicio EC2Config. Para obtener más información, consulte Administración del servicio de Windows para los agentes EC2Launch v2 y EC2Config.

b. Instale EC2Launch v1 o el agente de EC2Launch v2. Para obtener más información, consulte Uso del agente EC2Launch v1 para realizar tareas durante la inicialización de una instancia de Windows de EC2 y Uso del agente EC2Launch v2 para realizar tareas durante la inicialización de una instancia de EC2.

c. Instalar el SSM Agent de AWS Systems Manager. Para obtener más información, consulte Instalar manualmente el agente SSM en Amazon EC2 para Windows Server en la AWS Systems Manager Guía del usuario.

6. Cree un volumen a partir de una instantánea de un medio de instalación de Windows Server.

   a. En el panel de navegación, bajo Elastic Block Store, elija “Snapshots” (Instantáneas).

   b. En la barra del filtro, elija Instantáneas públicas.

   c. En la barra de búsqueda, especifique los siguientes filtros:

      - Seleccione Alias del propietario, = y amazon.
      - Seleccione Descripción y comience a escribir **`Windows`**. Seleccione el filtro de Windows que coincida con la arquitectura del sistema y la preferencia de idioma de la actualización. Por ejemplo, seleccione Windows 2019 English Installation Media si la actualización corresponde a Windows Server 2019.

   d. Seleccione la casilla de verificación situada junto a la instantánea que corresponda a la arquitectura del sistema y la preferencia de idioma a la que vaya a realizar la actualización y, a continuación, elija Acciones, Crear volumen a partir de una instantánea.

   e. En la página Crear volumen, elija la zona de disponibilidad que corresponda a la instancia de Windows y seleccione Crear volumen.

7. En el encabezado Volumen creado correctamente vol-***`ejemplo1234567890`***), situado en la parte superior de la página, elija el ID del volumen que acaba de crear.

8. Elija Actions (Acciones), Attach Volume (Adjuntar volumen).

9. En la página Adjuntar volumen, en instancia, seleccione el ID de su instancia de Windows y, a continuación, elija Adjuntar volumen.

10. Haga que el nuevo volumen esté disponible para su uso siguiendo los pasos que se indican en Hacer que un volumen de Amazon EBS esté disponible para su uso.

> **Important**
>
> No inicialice el disco porque al hacerlo se eliminarán los datos existentes.

11. En Windows PowerShell, cambie a la nueva unidad de volumen. Empiece la actualización abriendo el volumen de contenido multimedia de instalación que ha adjuntado a la instancia.

    a. Si va a actualizar a Windows Server 2016 o una versión posterior, ejecute lo siguiente:

    ```
    .\setup.exe /auto upgrade /dynamicupdate disable
    ```

    > **Note**
    >
    > La ejecución de setup.exe con la opción `/dynamicupdate` deshabilitada impide que Windows instale actualizaciones durante el proceso de actualización de Windows Server, ya que la instalación de actualizaciones durante la actualización puede provocar errores. Puede instalar actualizaciones con Windows Update una vez finalizada la actualización.

    Si va a actualizar a una versión anterior de Windows Server, ejecute lo siguiente:

    ```
    Sources\setup.exe
    ```

    b. En Seleccione el sistema operativo que desea instalar, seleccione la opción de instalación completa para la instancia de Windows Server y elija Siguiente.

    c. En Which type of installation do you want? (¿Qué tipo de instalación desea?), elija Upgrade (Actualizar).

    d. Complete el asistente.

El programa de instalación de Windows Server copia y procesa los archivos. Tras varios minutos, se cierra la sesión de escritorio remoto. El tiempo que tarda la actualización depende del número de aplicaciones y roles de servidor que se ejecuten en la instancia de Windows Server. El proceso de actualización podría tardar desde 40 minutos a varias horas. Al finalizar la actualización, la instancia supera satisfactoriamente todas las comprobaciones de estado. Una vez completada la actualización, se superan todas las comprobaciones de estado. Puede consultar en el registro del

sistema el resultado de la consola o utilizar las métricas de Amazon CloudWatch de la actividad del disco y la CPU para determinar si la actualización está progresando.

> **Note**
>
> Si actualiza a Windows Server 2019, una vez completada la actualización, puede cambiar manualmente el fondo del escritorio para quitar el nombre del sistema operativo anterior.

Si la instancia no ha superado todas las comprobaciones de estado tras varias horas, consulte Solucionar problemas de una actualización de sistema operativo en una instancia de Windows de EC2.

Tareas después de la actualización

1. Inicie sesión en la instancia para comenzar la actualización de .NET Framework y reinicie el sistema cuando se le indique.
2. Si aún no lo hizo en un paso anterior, instale el agente de EC2Launch v1 o EC2Launch v. Para obtener más información, consulte Uso del agente EC2Launch v1 para realizar tareas durante la inicialización de una instancia de Windows de EC2 y Uso del agente EC2Launch v2 para realizar tareas durante la inicialización de una instancia de EC2.
3. Si actualizó a Windows Server 2012 R2, recomendamos que actualice los controladores PV a controladores AWS PV. Si ha actualizado en una instancia basada en Nitro, le recomendamos que instale o actualice los controladores NVME y ENA. Para obtener más información, consulte Controladores NVMe o Habilitar redes mejoradas en Windows.
4. Vuelva a habilitar el software antivirus y antispyware y los firewalls.

Utilice los manuales de procedimiento de automatización para actualizar una instancia de Windows de EC2.

Puede llevar a cabo una actualización automatizada de las instancias de Windows y SQL Server en AWS con manuales de procedimientos de AWS Systems Manager Automation.

Contenido

- Servicios relacionados
- Opciones de ejecución

- Actualización de Windows Server
- Actualización de SQL Server

Servicios relacionados

Los siguientes servicios de AWS se utilizan en el proceso de actualización automatizado:

- AWS Systems Manager. AWS Systems Manager es una potente interfaz unificada para administrar de forma centralizada los recursos de AWS. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de AWS Systems Manager.
- AWS Systems ManagerEl agente de (SSM Agent) es el software de Amazon que se puede instalar y configurar en una instancia de Amazon EC2, en un servidor en las instalaciones o en una máquina virtual (VM). El SSM Agent posibilita que Systems Manager actualice, administre y configure estos recursos. El agente procesa las solicitudes del servicio de Systems Manager de la nube de AWS y, a continuación, las ejecuta como se especifica en la solicitud. Para obtener más información, consulte Usar el SSM Agent en la Guía del usuario de AWS Systems Manager.
- AWS Systems Manager Manuales de procedimientos de SSM. Un runbook de SSM define las acciones que Systems Manager realiza en las instancias administradas. Los manuales de procedimientos de SSM utilizan JavaScript Object Notation (JSON) o YAML, e incluyen los pasos y los parámetros que especifique. En este tema se utilizan dos manuales de procedimientos de SSM de Systems Manager para la automatización. Para obtener más información, consulte Referencia del runbook de AWS Systems Manager Automation en la Guía del usuario de AWS Systems Manager.

Opciones de ejecución

Cuando seleccione Automation (Automatización) en la consola de Systems Manager, seleccione Execute (Ejecutar). Después de seleccionar un documento Automation, se le solicita que elija una opción de ejecución de automatización. Puede elegir entre las siguientes opciones. En los pasos para las rutas indicados posteriormente en este tema, utilizamos la opción de ejecución simple.

Ejecución simple

Elija esta opción si desea actualizar una única instancia pero no desea pasar por todos los pasos de automatización para realizar una auditoría de los resultados. Esta opción se explica con mayor detalles en los pasos de actualización más adelante.

Rate control (Control de velocidad

Elija esta opción si desea aplicar la actualización a más de una instancia. Define las opciones siguientes.

- Parámetro

  Esta configuración, que también se establece en la configuración de varias cuentas y regiones, define cómo se ramificará la automatización.

- implementación

  Seleccione el destino al que desea aplicar la automatización. Este parámetro también se establece en la configuración de varias cuentas y regiones.

- Parameter Values (Valores de parámetro

  Utilice los valores definidos en los parámetros de documento de automatización.

- Grupo de recursos

  En AWS, un recurso es una entidad con la que se puede trabajar. Entre los ejemplos se incluyen instancias de Amazon EC2, pilas de AWS CloudFormation o buckets de Amazon S3. Si trabaja con varios recursos, puede resultarle útil administrarlos como un grupo en lugar de transferirlos de un servicio de AWS a otro para cada tarea. En algunos casos, es posible que desee administrar un gran número de recursos relacionados, como instancias de EC2 que componen una capa de aplicación. En este caso, es probable que tenga que llevar a cabo acciones por lotes en estos recursos a la vez.

- Etiquetas de

  Las etiquetas le permiten clasificar los recursos de AWS de diversas maneras, por ejemplo, según su finalidad, propietario o entorno. Esta clasificación es útil cuando se tienen muchos recursos del mismo tipo. Puede identificar rápidamente un recurso específico según las etiquetas asignadas.

- Rate Control (Control de velocidad

  El control de velocidad también se establece en la configuración de varias cuentas y regiones. Cuando se definen los parámetros de control de velocidad, defina a cuántos de la flota se aplica la automatización, bien por recuento de destino o por porcentaje de la flota.

Multi-Account and Region (Varias cuentas y regiones

Además de los parámetros especificados en control de velocidad que se utilizan en la configuración de varias cuentas y regiones, hay dos configuraciones adicionales:

- Accounts and organizational units (OUs) [Cuentas y unidades organizativas (OU)

  Especifique varias cuentas en las que desee ejecutar la automatización.

- Regiones de AWS

  Especifique varias Regiones de AWS en las que desea ejecutar la automatización.

Ejecución manual

Esta opción es similar a Simple execution (Ejecución simple), pero le permite pasar por cada paso de automatización y realizar una auditoría de los resultados.

Actualización de Windows Server

El manual de procedimientos de `AWSEC2-CloneInstanceAndUpgradeWindows` crea una Imagen de máquina de Amazon (AMI) desde una instancia de Windows Server en su cuenta y actualiza esta AMI a una versión compatible de su elección. Este proceso de varios pasos puede tardar hasta dos horas en completarse.

Hay dos AMI incluidas en el proceso de actualización automatizado:

- instancia en ejecución actual. La primera AMI es la instancia en ejecución actual, que no está actualizada. Esta AMI se utiliza para iniciar otra instancia para ejecutar la actualización in situ. Cuando el proceso está completo, esta AMI se elimina de su cuenta, a menos que solicite específicamente mantener la instancia original. Esta configuración se gestiona mediante el parámetro `KeepPreUpgradeImageBackUp` (el valor predeterminado es `false`, que significa que la AMI se elimina de forma predeterminada).
- AMI actualizada. Esta AMI es el resultado del proceso de automatización.

El resultado final es una AMI, que es la instancia actualizada de la AMI.

Cuando la actualización está completa, puede probar la funcionalidad de la aplicación al iniciar la nueva AMI en la Amazon VPC. Una vez realizadas las pruebas y antes de realizar otra actualización, programe el tiempo de inactividad de las aplicaciones antes de cambiar completamente a la instancia actualizada.

Requisitos previos

Para automatizar la actualización de Windows Server con el documento de la Automatización de AWS Systems Manager, debe llevar a cabo las tareas siguientes:

- Crear un rol de IAM con las políticas de IAM especificadas para permitir a Systems Manager llevar a cabo tareas de automatización en sus instancias Amazon EC2 y verificar que cumple los requisitos previos para utilizar Systems Manager. Para obtener más información, consulte Creación de un rol para delegar permisos a un servicio de AWS en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management.
- Seleccione la opción para la que desea ejecutar la automatización. Las opciones para ejecución son Simple execution (Ejecución simple), Rate control (Control de velocidad), Multi-account and Region (Varias cuentas y regiones) y Manual execution (Ejecución manual). Para obtener más información sobre estas opciones, consulte Opciones de ejecución.
- Compruebe que SSM Agent esté instalado en su instancia. Para obtener más información, consulte Instalación y configuración de SSM Agent en instancias de Amazon EC2 para Windows Server.
- Windows PowerShell 3.0 o posterior debe estar instalado en la instancia.
- Para las instancias que están unidas a un dominio de Microsoft Active Directory, se recomienda especificar un `SubnetId` que no tenga conectividad con los controladores de dominio para evitar conflictos con nombres de host.
- La subred de la instancia debe tener conectividad saliente a Internet, lo que proporciona acceso a Servicios de AWS como Amazon S3 y acceso a la descarga de revisiones de Microsoft. Este requisito se cumple si la subred es pública y la instancia tiene una dirección IP pública, o si la subred es una subred privada con una ruta que envía el tráfico de Internet a un dispositivo de NAT público.
- Esta automatización funciona con instancias que ejecutan Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 y Windows Server 2019.
- Verifique que la instancia tiene 20 GB de espacio libre en el disco de arranque.
- Si la instancia no utiliza una licencia de Windows proporcionada por AWS, especifique un ID de instantánea de Amazon EBS que incluya los medios de instalación de Windows Server 2012 R2. Para ello:
  1. Compruebe que las instancias de Amazon EC2 ejecuten Windows Server 2012 o una versión posterior.

2. Cree un volumen de Amazon EBS de 6 GB en la misma zona de disponibilidad en la que se ejecuta la instancia. Adjunte el volumen a la instancia. Móntelo, por ejemplo, como unidad D.
3. Abra el menú contextual (clic con el botón derecho) de la ISO y móntela en una instancia como, por ejemplo, la unidad E.
4. Copie el contenido de la ISO desde la unidad E:\ a la unidad D:\
5. Cree una instantánea de Amazon EBS del volumen de 6 GB creado en el paso 2 anterior.

Límites de actualización de Windows Server

Esta automatización no admite la actualización de controladores de dominio de Windows, clústeres o sistemas operativos de escritorio de Windows. Además, esta automatización no admite instancias de Amazon EC2 para Windows Server con los siguientes roles instalados:

- Host de sesión de Escritorio remoto (RDSH)
- Agente de conexión a Escritorio remoto (RDCB)
- Host de virtualización de Escritorio remoto (RDVH)
- Acceso web de Escritorio remoto (RDWA)

Pasos para realizar una actualización automatizada de Windows Server

Siga estos pasos para actualizar la instancia de Windows Server mediante el runbook AWSEC2-CloneInstanceAndUpgradeWindows de automatización.

1. Abra Systems Manager desde AWS Management Console.
2. Desde el panel de navegación izquierdo, en Change Management (Administración de cambios), elija Automation(Automatización).
3. Elija Execute automation (Ejecutar automatización).
4. Busque el documento de automatización denominado `AWSEC2-CloneInstanceAndUpgradeWindows`.
5. Cuando aparezca el nombre del documento, selecciónelo. Cuando lo seleccione, aparecen los detalles del documento.
6. Elija Execute automation (Ejecutar automatización) para introducir los parámetros de este documento. Deje Simple execution (Ejecución simple) seleccionado al principio de la página.
7. Introduzca los parámetros solicitados en función del siguiente asesoramiento.

- `InstanceID`

  Tipo: cadena

  (Requerido) La instancia que ejecuta Windows Server 2008 R2, 2012 R2, 2016 o 2019 con SSM Agent instalado.

- `InstanceProfile`.

  Tipo: cadena

  (Obligatorio) El perfil de instancia de IAM. Este es el rol de IAM utilizado para ejecutar la automatización de Systems Manager frente a la instancia de Amazon EC2 y las AMI de AWS. Para obtener más información, consulte Configuración de permisos de instancias de EC2 en la Guía para usuarios de AWS Systems Manager.

- `TargetWindowsVersion`

  Tipo: cadena

  (Obligatorio) Seleccionar la versión de Windows de destino.

- `SubnetId`

  Tipo: cadena

  (Requerido) Esta es la subred para el proceso de actualización y donde reside su instancia de EC2 de origen. Verifique que la subred tenga conectividad saliente a los servicios de AWS, incluido Amazon S3, y también a Microsoft (para descargar parches).

- `KeepPreUpgradedBackUp`

  Tipo: cadena

  (Opcional) Si este parámetro se establece en `true`, la automatización conserva la imagen creada desde la instancia. El valor predeterminado es `false`.

- `RebootInstanceBeforeTakingImage`

  Tipo: cadena

  (Opcional) El valor predeterminado es `false` (sin reinicio). Si este parámetro se establece en `true`, Administrador de sistemas reinicia la instancia antes de crear una AMI para la actualización.

8. Después de introducir los parámetros, elija Execute (Ejecutar). Cuando se inicia la automatización, puede monitorizar el progreso de ejecución.
9. Cuando se complete la automatización, verá el ID de la AMI. Puede iniciar la AMI para verificar que el sistema operativo Windows está actualizado.

> **Note**
>
> No es necesario que la automatización ejecute todos los pasos. Los pasos son condicionales en función del comportamiento de la automatización y la instancia. Es posible que Systems Manager salte algunos pasos que no sean obligatorios. Además, algunos de ellos pueden agotar el tiempo de espera. Systems Manager intenta actualizar e instalar todos los parches más recientes. En ocasiones, sin embargo, los parches agotan el tiempo de espera en función de una configuración de tiempo de espera definible para el paso dado. Cuando esto ocurre, la automatización de Systems Manager continúa al paso siguiente para asegurarse de que el sistema operativo interno se actualice a la versión de Windows Server de destino.

10. Una vez completada la automatización, puede iniciar una instancia de Amazon EC2 utilizando el ID de AMI para revisar su actualización. Para obtener más información sobre la creación de una instancia de Amazon EC2 desde una AMI de AWS, consulte ¿Cómo puedo lanzar una instancia de EC2 desde una AMI personalizada?

Actualización de SQL Server

El script AWSEC2-CloneInstanceAndUpgradeSQLServer crea una AMI desde una instancia de Amazon EC2 que ejecuta SQL Server en la cuenta y, a continuación, actualiza la AMI a una versión posterior de SQL Server. Este proceso de varios pasos puede tardar hasta dos horas en completarse.

En este flujo de trabajo, la automatización crea una AMI desde la instancia y, a continuación, inicia la nueva AMI en la subred que proporcione. A continuación, la automatización realiza una actualización in situ de SQL Server. Después de la actualización, la automatización crea una nueva AMI antes de finalizar la instancia actualizada.

Hay dos AMI incluidas en el proceso de actualización automatizado:

- instancia en ejecución actual. La primera AMI es la instancia en ejecución actual, que no está actualizada. Esta AMI se utiliza para iniciar otra instancia para ejecutar la actualización in situ.

Cuando el proceso está completo, esta AMI se elimina de su cuenta, a menos que solicite específicamente mantener la instancia original. Esta configuración se gestiona mediante el parámetro `KeepPreUpgradeImageBackUp` (el valor predeterminado es `false`, que significa que la AMI se elimina de forma predeterminada).

- AMI actualizada. Esta AMI es el resultado del proceso de automatización.

El resultado final es una AMI, que es la instancia actualizada de la AMI.

Cuando la actualización está completa, puede probar la funcionalidad de la aplicación al iniciar la nueva AMI en la Amazon VPC. Una vez realizadas las pruebas y antes de realizar otra actualización, programe el tiempo de inactividad de las aplicaciones antes de cambiar completamente a la instancia actualizada.

Requisitos previos

Para automatizar la actualización de SQL Server con el documento de la Automatización de AWS Systems Manager, debe llevar a cabo las tareas siguientes:

- Crear un rol de IAM con las políticas de IAM especificadas para permitir a Systems Manager llevar a cabo tareas de automatización en sus instancias Amazon EC2 y verificar que cumple los requisitos previos para utilizar Systems Manager. Para obtener más información, consulte Creación de un rol para delegar permisos a un Servicio de AWS en la AWS Identity and Access ManagementGuía del usuario.
- Seleccione la opción para la que desea ejecutar la automatización. Las opciones para ejecución son Simple execution (Ejecución simple), Rate control (Control de velocidad), Multi-account and Region (Varias cuentas y regiones) y Manual execution (Ejecución manual). Para obtener más información sobre estas opciones, consulte Opciones de ejecución.
- La instancia de Amazon EC2 debe utilizar Windows Server 2008 R2 o posterior y SQL Server 2008 o posterior.
- Compruebe que SSM Agent esté instalado en su instancia. Para obtener más información, consulte Uso de SSM Agent en instancias de Amazon EC2 para Windows Server.
- Verifique que la instancia tiene espacio de disco suficiente:
  - Si va a actualizar de Windows Server 2008 R2 a 2012 R2, o de Windows Server 2012 R2 a un sistema operativo posterior, compruebe que tenga 20 GB de espacio libre en el disco de arranque de la instancia.

  - Si va a actualizar de Windows Server 2008 R2 a una versión 2016 o posterior, compruebe que la instancia tenga 40 GB de espacio libre en el disco de arranque.
- Para las instancias que utilizan una versión Bring Your Own License (BYOL) de SQL Server, se aplican los siguientes requisitos previos adicionales:
  - Proporcione un ID de instantánea de Amazon EBS que incluya medios de instalación de destino de SQL Server. Para ello:
    1. Compruebe que las instancias de Amazon EC2 ejecuten Windows Server 2008 R2 o una versión posterior.
    2. Cree un volumen de Amazon EBS de 6 GB en la misma zona de disponibilidad en la que se ejecuta la instancia. Adjunte el volumen a la instancia. Móntelo, por ejemplo, como unidad D.
    3. Abra el menú contextual (clic con el botón derecho) de la ISO y móntela en una instancia como, por ejemplo, la unidad E.
    4. Copie el contenido de la ISO desde la unidad E:\ a la unidad D:\
    5. Cree una instantánea de Amazon EBS del volumen de 6 GB creado en el paso 2.

Limitaciones de actualización automatizada de SQL Server

Al utilizar el comando del runbook AWSEC2-CloneInstanceAndUpgradeSQLServer para realizar una actualización automatizada, se aplican las siguientes limitaciones:

- La actualización solo se puede realizar en un SQL Server mediante la autenticación de Windows.
- Verifique que no exista ninguna actualización de parches de seguridad pendiente en las instancias. Abra Control Panel (Panel de control) y elija Check for updates (Buscar actualizaciones).
- No se admiten las implementaciones de SQL Server en HA y el modo de duplicación.

Pasos para realizar una actualización automatizada de SQL Server

Siga estos pasos para actualizar su SQL Server mediante el runbook AWSEC2-CloneInstanceAndUpgradeSQLServer de automatización.

1. Si no lo ha hecho aún, descargue el archivo .iso de SQL Server 2016 y móntelo en el servidor de origen.
2. Una vez que el archivo .iso se ha montado, copie todos los archivos de componentes y colóquelos en cualquier volumen de su elección.

3. Tome una instantánea de Amazon EBS del volumen y copie el ID de instantánea en un portapapeles para utilizarlo posteriormente. Para obtener más información, consulte Creación de instantáneas de Amazon EBS en la Guía del usuario de Amazon EBS.
4. Adjunte el perfil de instancia a la instancia de Amazon EC2 de origen. Esto permite a Systems Manager comunicarse con la instancia de EC2 y ejecutar comandos en esta después de agregarla al servicio de AWS Systems Manager. En este ejemplo, denominamos el rol `SSM-EC2-Profile-Role` con la política `AmazonSSMManagedInstanceCore` asociada al rol.
5. En la consola de AWS Systems Manager, en el panel de navegación izquierdo, elija Managed Instances (instancias administradas). Verifique que su instancia de EC2 esté en la lista de instancias administradas. Si no ve su instancia después de unos minutos, consulte ¿Dónde están mis instancias? en la Guía del usuario de AWS Systems Manager.
6. En el panel de navegación izquierdo, en Change Management (Administración de cambios), elija Automation (Automatización).
7. Elija Execute automation (Ejecutar automatización).
8. Busque el documento de automatización denominado `AWSEC2-CloneInstanceAndUpgradeSQLServer`.
9. Elija el documento de SSM `AWSEC2-CloneInstanceAndUpgradeSQLServer` y elija Next (Siguiente).
10. Asegúrese de haber seleccionado la opción Simple execution (Ejecución simple).
11. Introduzca los parámetros solicitados en función del siguiente asesoramiento.

    - `InstanceId`

      Tipo: cadena

      (Obligatorio) la instancia que ejecuta SQL Server 2008 R2 (o posterior).
    - `IamInstanceProfile`

      Tipo: cadena

      (Obligatorio) El perfil de instancia de IAM.
    - `SQLServerSnapshotId`

      Tipo: cadena

      (Obligatorio) El ID de instantánea para los medios de instalación de SQL Server de destino. Este parámetro no es necesario para las instancias con licencia incluida de SQL Server.

- `SubnetId`

  Tipo: cadena

  (Requerido) Esta es la subred para el proceso de actualización y donde reside su instancia de EC2 de origen. Verifique que la subred tenga conectividad saliente a los servicios de AWS, incluido Amazon S3, y también a Microsoft (para descargar parches).

- `KeepPreUpgradedBackUp`

  Tipo: cadena

  (Opcional) Si este parámetro se establece en `true`, la automatización conserva la imagen creada desde la instancia. El valor predeterminado es `false`.

- `RebootInstanceBeforeTakingImage`

  Tipo: cadena

  (Opcional) El valor predeterminado es `false` (sin reinicio). Si este parámetro se establece en `true`, Administrador de sistemas reinicia la instancia antes de crear una AMI para la actualización.

- `TargetSQLVersion`

  Tipo: cadena

  (Opcional) La versión de SQL Server de destino. El valor predeterminado es `2016`.

12. Después de introducir los parámetros, elija Execute (Ejecutar). Cuando se inicia la automatización, puede monitorizar el progreso de ejecución.
13. Cuando Execution Status (Estado de ejecución) muestre Success (Éxito), expanda Outputs (Salidas) para ver la información de la AMI. Puede utilizar el ID de la AMI para iniciar su instancia de SQL Server para la VPC que elija.
14. Abra la consola de Amazon EC2. En el panel de navegación izquierdo, elija AMIs. Debería ver la nueva AMI.
15. Para verificar que la nueva versión de SQL Server se ha instalado correctamente, elija la nueva AMI y elija Launch (iniciar).
16. Elija el tipo de instancia que desea para la AMI, la VPC y la subred en la que la desea implementar, así como el almacenamiento que desea utilizar. Dado que está iniciando la nueva instancia desde una AMI, los volúmenes se presentan de forma opcional para incluirlos en la

nueva instancia de EC2 que está iniciando. Puede eliminar cualquiera de estos volúmenes o puede añadir volúmenes.

17. Añada una etiqueta para ayudar a identificar la instancia.
18. Añada el grupo o grupos de seguridad a la instancia.
19. Elija Launch Instance.
20. Elija el nombre de etiqueta para la instancia y seleccione Connect (Conectar) en la lista desplegable Actions (Acciones).
21. Verifique que la nueva versión de SQL Server sea el motor de base de datos en la nueva instancia.

Migración de una instancia de Windows de EC2 a un tipo de instancia basada en Nitro

Las AMI de Windows de AWS se configuran con los ajustes predeterminados que utilizan los medios de instalación de Microsoft, con algunas personalizaciones. Las personalizaciones incluyen controladores y configuraciones que admiten las instancias basadas en Nitro, como M5 y C5.

En el momento de migrar de instancias basadas en Xen a instancias basadas en Nitro, incluidas las instancias bare metal, le recomendamos que siga los pasos de este tema en los siguientes casos:

- Si está iniciando instancias desde AMI de Windows personalizadas
- Si está iniciando instancias desde AMI de Windows proporcionadas por Amazon creadas antes de agosto de 2018

También puede utilizar el documento de automatización `AWSSupport-UpgradeWindowsAWSDrivers` para automatizar los procedimientos descritos en la parte 1, la parte 2 y la parte 3. Si decide utilizar el procedimiento automatizado, consulte (Alternativa) Actualizar los controladores PV, ENA y NVMe de AWS utilizando AWS Systems Manager y continúe con la parte 4 y la parte 5.

Para obtener más información, consulte Actualización de Amazon EC2: otros tipos de instancias, el sistema Nitro y opciones de CPU.

> **Note**
>
> Los siguientes procedimientos de migración pueden realizarse en Windows Server versión 2016 y posteriores. Las versiones anteriores del sistema operativo que han llegado al final de su vida útil no se prueban y es posible que no sean compatibles con los tipos de instancias más recientes.
> Para migrar instancias de Linux, consulte the section called “Cambios de tipos de instancias”.

Contenido

- Parte 1: instalación y actualización de controladores AWS PV
- Parte 2: instalar y actualizar ENA
- Parte 3: actualización de controladores NVMe de AWS
- Sección 4: actualizar EC2Config y EC2Launch
- Parte 5: instalar el controlador del puerto serie para las instancias bare metal
- Parte 6: actualizar la configuración de la administración de energía
- Parte 7: actualizar los controladores del chipset de Intel para nuevos tipos de instancias
- (Alternativa) Actualizar los controladores PV, ENA y NVMe de AWS utilizando AWS Systems Manager

Antes de empezar

En este procedimiento, se supone que tiene una instancia basada en Xen, como M4 o C4, y que desea migrarla a una instancia basada en Nitro.

Debe usar PowerShell, versión 3.0 o posterior, para realizar correctamente la actualización.

> **Note**
>
> Al migrar, es posible que se pierdan la IP estática o la configuración de DNS personalizada en la tarjeta de interfaz de red existente, ya que la instancia se configurará por defecto con un nuevo dispositivo Enhanced Networking Adapter.

Antes de seguir los pasos que se indican en este procedimiento, le recomendamos que cree una copia de seguridad de la instancia. En la consola de EC2, elija la instancia que se va a migrar,

abra el menú contextual (con el botón derecho) y elija Instance State (Estado de la instancia), Stop (Detener).

> **Warning**
>
> Cuando detiene una instancia, se borran los datos contenidos en todos los volúmenes de almacén de instancias. Con el fin de conservar los datos de los volúmenes de almacén de instancias, asegúrese de realizar una copia de seguridad de los datos en un almacenamiento persistente.

Abra el menú contextual de la instancia (haga clic con el botón derecho) en la consola de EC2 y seleccione Image (Imagen) y Create Image (Crear imagen).

> **Note**
>
> Las secciones 4 y 5 de estas instrucciones pueden completarse después de migrar o cambiar el tipo de instancia. No obstante, es recomendable que siga estos pasos antes de llevar a cabo la migración, especialmente si el destino es un tipo de instancia bare metal.

Parte 1: instalación y actualización de controladores AWS PV

Aunque los controladores AWS PV no se utilizan en el sistema Nitro, sigue siendo conveniente actualizarlos si se utilizan versiones anteriores de Citrix PV o AWS PV. Los últimos controladores PV de AWS resuelven errores de las versiones anteriores que podrían manifestarse cuando trabaje en el sistema Nitro o si necesita migrar de nuevo a una instancia basada en Xen. Es recomendable que actualice siempre los controladores más recientes de las instancias de Windows de AWS.

Utilice los siguientes procedimientos para llevar a cabo una actualización in situ de los controladores AWS PV o para actualizar los controladores Citrix PV a AWS PV en Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 o Windows Server 2019. Para obtener más información, consulte Actualizar controladores PV en instancias de Windows de EC2.

Para actualizar un controlador de dominio, consulte Actualice un controlador de dominio (actualización de AWS PV).

Para realizar una actualización de los controladores AWS PV o a los mismos.

1. Conéctese a la instancia mediante el Escritorio remoto y prepare la instancia para la actualización. Desconecte los discos que no son del sistema antes de llevar a cabo la actualización. Este paso no es obligatorio si se está haciendo una actualización in situ de los controladores AWS PV. Establezca los servicios no esenciales en inicio Manual en la consola de servicios.
2. Descargue el último paquete del controlador en la instancia.
3. Extraiga el contenido de la carpeta y ejecute `AWSPVDriverSetup.msi`.

Después de ejecutar MSI, la instancia vuelve a arrancar automáticamente y actualiza el controlador. Es posible que la instancia no esté disponible hasta pasados unos 15 minutos como máximo.

Una vez finalizada la actualización y cuando la instancia haya superado las dos comprobaciones de estado en la consola de Amazon EC2, conéctese a la instancia mediante el Escritorio remoto y compruebe que el nuevo controlador se ha instalado. En Device Manager (Administrador de dispositivos), en Storage Controllers (Controladores de almacenamiento), localice PV Storage Host Adapter (Adaptador de host de almacenamiento de AWS). Verifique que la versión del controlador es la misma versión que la última enumerada en la tabla del historial de versiones del controlador. Para obtener más información, consulte AWSHistorial de paquetes de controladores PV.

Parte 2: instalar y actualizar ENA

Actualice al último controlador de Elastic Network Adapter para garantizar la compatibilidad de todas las características de red. Si ha iniciado la instancia y no tiene habilitadas las redes mejoradas, debe descargar e instalar el controlador del adaptador de red necesario en la instancia. A continuación, establezca el atributo enaSupport de la instancia para activar las redes mejoradas. Solo puede habilitar este atributo en los tipos de instancias admitidos y solo si está instalado el controlador de ENA. Para obtener más información, consulte Habilitar redes mejoradas con ENA en las instancias de EC2.

1. Descargue el controlador más reciente en la instancia. Si necesita una versión anterior del controlador, consulte Historial de versiones del controlador de Windows de ENA.
2. Extraiga el archivo zip.
3. Para instalar el controlador, ejecute el script `install.ps1` de PowerShell en la carpeta extraída.

> **Note**
>
> Para evitar errores de instalación, ejecute el script `install.ps1` como administrador.

4. Compruebe si la AMI tiene activado el atributo enaSupport. De no ser así, siga los pasos que se indican en Habilitar redes mejoradas con ENA en las instancias de EC2.

Parte 3: actualización de controladores NVMe de AWS

AWSLos controladores NVMe de se usan para interactuar con los volúmenes del almacén de instancias de Amazon EBS y SSD que se exponen como dispositivo de bloques NVMe en el sistema Nitro para mejorar el rendimiento.

> **Important**
>
> Las siguientes instrucciones se han modificado expresamente para cuando se instale o actualice AWS NVMe en una instancia basada en Xen con la intención de migrar dicha instancia a una instancia basada en Nitro.

1. Descargue el último paquete del controlador en la instancia.

   Si necesita una versión anterior del controlador, consulte Lanzamientos del controlador AWS NVMe para Windows para ver la versiones compatibles.
2. Extraiga el archivo zip.
3. Instale el controlador tal y como se describe en `Readme.txt`.
4. Abra una sesión de PowerShell y ejecute el siguiente comando:

```
PS C:\> start rundll32.exe sppnp.dll,Sysprep_Generalize_Pnp -wait
```

> **Note**
>
> Para aplicar el comando, debe ejecutar la sesión de PowerShell como administrador.
> Las versiones de PowerShell (x86) producirán un error.
> Este comando solo ejecuta sysprep en los controladores de dispositivos. No ejecuta la preparación de sysprep completa.

5. En Windows Server 2008 R2 y en Windows Server 2012, apague la instancia, cambie el tipo de instancia, reiníciela y continúe con la sección 4. Si vuelve a iniciar la instancia en un tipo de instancia basada en Xen antes de migrarla a un tipo de instancia basada en Nitro, no arrancará. Para las demás AMI de Windows admitidas, puede cambiar el tipo de instancia en cualquier momento después de ejecutar sysprep en el dispositivo.

Sección 4: actualizar EC2Config y EC2Launch

En las instancias de Windows, las utilidades EC2Config y EC2Launch más recientes proporcionarán información y funcionalidades adicionales cuando se ejecuten en el sistema Nitro, incluso en las instancias de EC2 Bare Metal (sin sistema operativo). De forma predeterminada, el servicio EC2Config está incluido en las AMI anteriores a Windows Server 2016. En las AMI de Windows Server 2016 y versiones posteriores, EC2Launch sustituye a EC2Config.

Cuando se actualizan los servicios EC2Config y EC2Launch, las nuevas AMI de Windows procedentes de AWS contienen la última versión del servicio. No obstante, necesitará actualizar sus propias AMI e instancias de Windows con la versión más reciente de EC2Config y EC2Launch.

Para instalar o actualizar EC2Config

1. Descargue y descomprima el instalador de EC2Config.
2. Ejecute `EC2Install.exe`. Para obtener una lista completa de opciones, ejecute `EC2Install` con la opción `/?`. De forma predeterminada, el proceso de configuración muestra preguntas. Para ejecutar el comando sin este tipo de preguntas, utilice la opción `/quiet`.

Para obtener más información, consulte Instalar la versión más reciente de EC2Config.

Para instalar o actualizar EC2Launch

1. Si ya ha instalado y configurado EC2Launch en una instancia, realice una copia de seguridad del archivo de configuración de EC2Launch. Durante el proceso de instalación, no se conservan los cambios realizados en este archivo. De forma predeterminada, el archivo se ubica en el directorio `C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Config`.
2. Descargue EC2-Windows-Launch.zip en un directorio de la instancia.
3. Descargue install.ps1 en el mismo directorio en que ha descargado `EC2-Windows-Launch.zip`.
4. Ejecute `install.ps1`.

> **Note**
>
> Para evitar errores de instalación, ejecute el script `install.ps1` como administrador.

5. Si ha realizado una copia de seguridad del archivo de configuración de EC2Launch, cópielo en el directorio `C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Config`.

Para obtener más información, consulte Uso del agente EC2Launch v1 para realizar tareas durante la inicialización de una instancia de Windows de EC2.

Parte 5: instalar el controlador del puerto serie para las instancias bare metal

El tipo de instancia `i3.metal` utiliza un dispositivo serie basado en PCI en vez de un dispositivo serie basado en puerto de E/S. Las últimas AMI de Windows utilizan automáticamente el dispositivo serie basado en PCI y tienen instalado el controlador del puerto serie. En caso de que no utilice una instancia iniciada desde una AMI de Windows proporcionada por Amazon con fecha igual o posterior al 11/04/2018, deberá instalar el controlador del puerto serie si quiere habilitar el dispositivo serie para características de EC2 como la generación de contraseñas y la salida de la consola. Las utilidades EC2Config y EC2Launch más recientes también son compatibles con i3.metal y proporcionan funciones adicionales. Siga los pasos de la parte 4, si aún no lo ha hecho.

Para instalar el controlador del puerto serie

1. Descargue el paquete del controlador del puerto serie en la instancia.
2. Extraiga el contenido de la carpeta, abra el menú contextual (con el botón derecho) para `aws_ser.INF` y elija “install” (Instalar).
3. Elija Okay (Aceptar).

Parte 6: actualizar la configuración de la administración de energía

La siguiente actualización de la configuración de la administración de energía establecerá que las pantallas no se apaguen nunca, lo que permite cierres apropiados del SO en el sistema Nitro. Todas las AMI de Windows proporcionadas por Amazon a partir del 28 de noviembre de 2018 ya incluyen esta configuración predeterminada.

1. Abra un símbolo del sistema o una sesión de PowerShell.
2. Ejecute los comandos siguientes:

```
powercfg /setacvalueindex 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e 7516b95f-
f776-4464-8c53-06167f40cc99 3c0bc021-c8a8-4e07-a973-6b14cbcb2b7e 0
powercfg /setacvalueindex 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c 7516b95f-
f776-4464-8c53-06167f40cc99 3c0bc021-c8a8-4e07-a973-6b14cbcb2b7e 0
powercfg /setacvalueindex a1841308-3541-4fab-bc81-f71556f20b4a 7516b95f-
f776-4464-8c53-06167f40cc99 3c0bc021-c8a8-4e07-a973-6b14cbcb2b7e 0
```

Parte 7: actualizar los controladores del chipset de Intel para nuevos tipos de instancias

Los tipos de instancias `u-6tb1.metal`, `u-9tb1.metal` y `u-12tb1.metal` utilizan un hardware que necesita unos controladores de chipset que no estaban instalados en las AMI de Windows. Si no está utilizando una instancia iniciada desde una AMI de Windows proporcionada por Amazon con fecha del 19.11.2018 o una fecha posterior, debe instalar los controladores utilizando Intel Chipset INF Utility.

Para instalar los controladores del chipset

1. Utilidad INF del chipset a la instancia.
2. Extraiga los archivos.
3. Ejecute `SetupChipset.exe`.
4. Acepte el contrato de licencia de software de Intel e instale los controladores del chipset.
5. Reinicie la instancia.

(Alternativa) Actualizar los controladores PV, ENA y NVMe de AWS utilizando AWS Systems Manager

El documento de automatización `AWSSupport-UpgradeWindowsAWSDrivers` automatiza los pasos descritos en la parte 1, la parte 2 y la parte 3. Este método también permite reparar una instancia en la que no se han podido realizar las actualizaciones de los controladores.

El documento de automatización `AWSSupport-UpgradeWindowsAWSDrivers` actualiza o repara controladores de AWS de almacenamiento y de red en la instancia de EC2 especificada. El documento intenta instalar la versión más reciente de los controladores de AWS online llamando al agente de AWS Systems Manager (SSM Agent). Si el SSM Agent no responde, el documento puede

llevar a cabo una instalación sin conexión de los controladores de AWS si se especifica de forma explícita.

> **Note**
>
> Este procedimiento producirá un error en un controlador de dominio. Para actualizar los controladores en un controlador de dominio, consulte Actualice un controlador de dominio (actualización de AWS PV).

Para actualizar de forma automática los controladores AWS PV, ENA y NVMe que utilizan AWS Systems Manager

1. Abra la consola de Systems Manager en https://console.aws.amazon.com/systems-manager.
2. Elija Automation (Automatización), Execute Automation (Ejecutar automatización).
3. Busque y seleccione el documento de automatización AWSSupport-UpgradeWindowsAWSDrivers y, a continuación, seleccione Ejecutar automatización.
4. En la sección Parámetros de entrada, configure las siguientes opciones:

   ID de instancia

   Introduzca el ID único de la instancia que se va a actualizar.

   AllowOffline

   (Opcional) Elija una de las siguientes opciones:

   - `True` — elija esta opción para realizar una instalación sin conexión. La instancia se detiene y se reinicia durante el proceso de actualización.

     > **Warning**
     >
     > Cuando detiene una instancia, se borran los datos contenidos en todos los volúmenes de almacén de instancias. Con el fin de conservar los datos de los volúmenes de almacén de instancias, asegúrese de realizar una copia de seguridad de los datos en un almacenamiento persistente.

   - `False` — (predeterminada) deje esta opción seleccionada para realizar una instalación online. La instancia se reinicia durante el proceso de actualización.

> **Important**
>
> Las actualizaciones online y sin conexión crean una AMI antes de intentar realizar las operaciones de actualización. La AMI se conserva una vez terminada la automatización. Proteja el acceso a la AMI o elimínela si ya no la necesita.

SubnetId

(Opcional) Escriba uno de los siguientes valores:

- `SelectedInstanceSubnet` — (predeterminado) el proceso de actualización inicia la instancia auxiliar en la misma subred que la instancia que se va a actualizar. La subred debe permitir la comunicación con los puntos de enlace de Systems Manager (`ssm.*`).
- `CreateNewVPC` — el proceso de actualización inicia la instancia auxiliar en una VPC nueva. Utilice esta opción si no está seguro de si la subred de la instancia de destino permite la comunicación con los puntos de enlace de `ssm.*`. El usuario debe tener permiso para crear una VPC.
- Un ID de subred específico — especifique el ID de una subred específica en la que desee iniciar la instancia auxiliar. La subred debe estar en la misma zona de disponibilidad que la instancia que se va a actualizar y debe permitir la comunicación con los puntos de enlace de `ssm.*`.

5. Elija Ejecutar.
6. Deje que finalice la actualización. Las actualizaciones online pueden tardar hasta 10 minutos en finalizar, frente a los 25 minutos de las actualizaciones sin conexión.

Solucionar problemas de una actualización de sistema operativo en una instancia de Windows de EC2

AWS ofrece soporte para las actualizaciones con problemas con Upgrade Helper Service, una utilidad de AWS que ayuda a realizar actualizaciones in situ con controladores Citrix PV.

Tras la actualización, la instancia podría experimentar temporalmente un uso de la CPU superior a la media, mientras el servicio .NET Runtime Optimization optimiza .NET framework. Este es el comportamiento esperado.

Si la instancia no ha superado todas las comprobaciones de estado tras varias horas, compruebe lo que se indica a continuación.

- Si actualizó a Windows Server 2008 y todas las comprobaciones de estado fallan después de varias horas, es posible que la actualización no se haya completado correctamente y aparezca el mensaje: Haga clic en Aceptar para confirmar la reversión. Puesto que no se puede obtener acceso a la consola en este estado, no hay forma de hacer clic en el botón. Para solucionarlo, vuelva a arrancar mediante la consola o la API de Amazon EC2. El nuevo arranque tarda diez minutos o más en iniciarse. La instancia podría estar disponible tras 25 minutos.
- Elimine del servidor las aplicaciones o los roles de servidor e inténtelo de nuevo.

Si la instancia no supera todas las comprobaciones de estado después de eliminar las aplicaciones o los roles del servidor, siga las instrucciones que se indican a continuación.

- Detenga la instancia y adjunte el volumen raíz a otra instancia. Para obtener más información, consulte la descripción acerca de cómo detener y adjuntar el volumen raíz a otra instancia en "Waiting for the metadata service".
- Analice los archivos de registro y los registros de eventos de Windows Setup para detectar si hay errores.

Si tiene otros problemas con la actualización o la migración de un sistema operativo, recomendamos leer los artículos disponibles en Antes de iniciar una actualización in situ.

Tutorial: conexión de una instancia de Amazon EC2 a una base de datos de Amazon RDS

Objetivo del tutorial

El objetivo de este tutorial es que aprenda a configurar una conexión segura entre una instancia de Amazon EC2 y una base de datos de Amazon RDS con la Consola de administración de AWS.

Hay distintas opciones para configurar la conexión. En este tutorial, se exploran las siguientes tres opciones:

- Opción 1: conexión automática de una instancia a una base de datos de RDS con la consola de EC2

Utilice la característica de conexión automática de la consola de EC2 para configurar automáticamente la conexión entre la instancia de EC2 y la base de datos de RDS y así permitir el tráfico entre la instancia de EC2 y la base de datos de RDS.

- Opción 2: conexión automática de una instancia a una base de datos de RDS con la consola de RDS

  Utilice la característica de conexión automática de la consola de RDS para configurar automáticamente la conexión entre la instancia de EC2 y la base de datos de RDS para permitir el tráfico entre la instancia de EC2 y la base de datos de RDS.

- Opción 3: conexión manual de una instancia a una base de datos de RDS mediante la creación de grupos de seguridad


  Para configurar la conexión entre la instancia de EC2 y la base de datos de RDS, configure y asigne los grupos de seguridad para que reproduzcan la configuración que se crea automáticamente mediante la característica de conexión automática de las opciones 1 y 2.

Contexto

Como contexto para explicar por qué querría configurar una conexión entre una instancia de EC2 y una base de datos de RDS, tengamos en cuenta el siguiente escenario: en su sitio web se presenta un formulario para que los usuarios lo rellenen. Debe capturar los datos del formulario en una base de datos. Puede alojar el sitio web en una instancia de EC2 que se haya configurado como servidor web y capturar los datos del formulario en una base de datos de RDS. La instancia de EC2 y la base de datos de RDS deben estar conectadas entre sí para que los datos del formulario puedan ir de la instancia de EC2 a la base de datos de RDS. En este tutorial, se explica cómo configurar esa conexión. Tenga en cuenta que este es solo un ejemplo de un caso de uso para conectar una instancia de EC2 a una base de datos de RDS.

Arquitectura

En el siguiente diagrama, se muestran los recursos que se crean y la configuración de la arquitectura que se genera al completar todos los pasos de este tutorial.



En el diagrama, se muestran los siguientes recursos que va a crear:

- Creará una instancia de EC2 y una base de datos de RDS en la misma Región de AWS, VPC y zona de disponibilidad.
- Creará la instancia de EC2 en una subred pública.
- Creará la base de datos de RDS en una subred privada.

  Cuando se utiliza la consola de RDS para crear la base de datos de RDS y conectar automáticamente la instancia de EC2, la VPC, el grupo de subredes de base de datos y la configuración de acceso público de la base de datos se seleccionan automáticamente. La base de datos de RDS se crea automáticamente en una subred privada dentro de la misma VPC que la instancia de EC2.
- Los usuarios de Internet pueden conectarse a la instancia de EC2 mediante SSH o HTTP/HTTPS a través de una puerta de enlace de Internet.
- Los usuarios de Internet no pueden conectarse directamente a la base de datos RDS; solo la instancia de EC2 se conecta a la base de datos de RDS.
- Cuando se utiliza la característica de conexión automática para permitir el tráfico entre la instancia de EC2 y la base de datos de RDS, se crean y agregan automáticamente los siguientes grupos de seguridad:
  - Se crea el grupo de seguridad ec2-rds-***x*** y se agrega a la instancia de EC2. Tiene una regla de salida que hace referencia al grupo de seguridad rds-ec2-***x*** como destino. Esto permite que el tráfico de la instancia de EC2 llegue a la base de datos de RDS con el grupo de seguridad rds-ec2-***x***.

- Se crea el grupo de seguridad rds-ec2-*x* y se agrega a la base de datos de RDS. Tiene una regla de entrada que hace referencia al grupo de seguridad ec2-rds-*x* como destino. Esto permite que el tráfico de la instancia de EC2 con el grupo de seguridad ec2-rds-*x* llegue a la base de datos de RDS.

Al usar grupos de seguridad independientes (uno para la instancia de EC2 y otro para la base de datos de RDS), tiene un mejor control de la seguridad de la instancia y la base de datos. Si tuviera que utilizar el mismo grupo de seguridad tanto en la instancia como en la base de datos y, a continuación, modificar el grupo de seguridad para adaptarlo, por ejemplo, solo a la base de datos, la modificación afectaría tanto a la instancia como a la base de datos. En otras palabras, si tuviera que utilizar un grupo de seguridad, podría modificar involuntariamente la seguridad de un recurso (ya sea la instancia o la base de datos) si se olvidara de que el grupo de seguridad ya estaba adjunto a él.

Los grupos de seguridad que se crean automáticamente también respetan el privilegio mínimo, ya que solo permiten la conexión mutua para esta carga de trabajo en el puerto de la base de datos mediante la creación de un par de grupos de seguridad específico para la carga de trabajo.

Consideraciones

Tenga en cuenta lo siguiente al completar las tareas de este tutorial:

- Dos consolas: en este tutorial, utilizará las dos consolas siguientes:
  - Consola de Amazon EC2: utilizará la consola de EC2 para iniciar instancias, conectar automáticamente una instancia de EC2 a una base de datos de RDS y para la opción de configuración manual de la conexión mediante la creación de grupos de seguridad.
  - Consola de Amazon RDS: utilizará la consola de RDS para crear una base de datos de RDS y conectar automáticamente una instancia de EC2 a una base de datos de RDS.
- Una VPC: para poder usar la característica de conexión automática, la instancia de EC2 y la base de datos de RDS deben estar en la misma VPC.

  Si tuviera que configurar manualmente la conexión entre la instancia de EC2 y la base de datos de RDS, podría iniciar la instancia de EC2 en una VPC y la base de datos de RDS en otra VPC; sin embargo, tendría que definir el enrutamiento y la configuración de la VPC adicionales. No se aborda este escenario en este tutorial.
- Una Región de AWS: la instancia de EC2 y la base de datos de RDS deben estar en la misma región.

- Dos grupos de seguridad: la conectividad entre la instancia de EC2 y la base de datos de RDS se configura mediante dos grupos de seguridad (un grupo de seguridad para la instancia de EC2 y un grupo de seguridad para la base de datos de RDS).

  Cuando se utiliza la característica de conexión automática de la consola de EC2 o de la consola de RDS para configurar la conectividad (opciones 1 y 2 de este tutorial), los grupos de seguridad se crean y asignan automáticamente a la instancia de EC2 y a la base de datos de RDS.

  Si no usa la característica de conexión automática, tendrá que crear y asignar los grupos de seguridad de forma manual. Puede hacerlo en la opción 3 de este tutorial.

Tiempo para completar el tutorial

30 minutos

Puede completar todo el tutorial de una vez o puede completarlo por tareas.

Costos

Al completar este tutorial, puede incurrir en costos por los recursos de AWS que cree.

Puede usar Amazon EC2 con el nivel gratuito siempre que su cuenta de AWS sea apta para el nivel gratuito y configure los recursos de acuerdo con los requisitos del nivel gratuito. Para obtener más información, Beneficios del nivel gratuito antes y después del 15 de julio de 2025.

Incurrirá en gastos por transferencia de datos si la instancia de EC2 y la base de datos de RDS se encuentran en distintas zonas de disponibilidad. Para evitar incurrir en estos cargos, la instancia de EC2 y la base de datos de RDS deben estar en la misma zona de disponibilidad. Para obtener más información sobre las tarifas de transferencia de datos, consulte la sección Transferencia de datos en la página Precios de las instancias bajo demanda de Amazon EC2.

Para evitar incurrir en gastos después de completar el tutorial, asegúrese de eliminar los recursos si ya no los necesita. Para ver los pasos para eliminar los recursos, consulte Tarea 4 (opcional): limpieza.

Opción 1: conexión automática de una instancia a una base de datos de RDS con la consola de EC2

El objetivo de la opción 1 es explorar la característica de conexión automática de la consola de EC2 que configura automáticamente la conexión entre la instancia de EC2 y la base de datos de RDS

para permitir el tráfico de la instancia de EC2 a la base de datos de RDS. En la opción 3, aprenderá a configurar la conexión de forma manual.

Tareas

- Antes de empezar
- Tarea 1 (opcional): creación de una base de datos de RDS
- Tarea 2 (opcional): inicialización de una instancia de EC2
- Tarea 3: conexión automática de la instancia de EC2 a la base de datos de RDS
- Tarea 4: comprobación de la configuración de la conexión
- Tarea 5 (opcional): limpieza

Antes de empezar

Para completar este tutorial, necesitará lo siguiente:

- Una base de datos de RDS que esté en la misma VPC que la instancia de EC2. Puede utilizar una base de datos de RDS existente o seguir los pasos de la tarea 1 para crear una nueva.
- Una instancia de EC2 que esté en la misma VPC que la base de datos de RDS. Puede utilizar una instancia de EC2 existente o seguir los pasos de la tarea 2 para crear una nueva.
- Permisos para llamar a las siguientes operaciones:
  - `ec2:AssociateRouteTable`
  - `ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress`
  - `ec2:CreateRouteTable`
  - `ec2:CreateSecurityGroup`
  - `ec2:CreateSubnet`
  - `ec2:DescribeInstances`
  - `ec2:DescribeNetworkInterfaces`
  - `ec2:DescribeRouteTables`
  - `ec2:DescribeSecurityGroups`
  - `ec2:DescribeSubnets`
  - `ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute`
  - `ec2:RevokeSecurityGroupEgress`

Tarea 1 (opcional): creación de una base de datos de RDS

> **Note**
>
> El objetivo de este tutorial no es crear una base de datos de Amazon RDS. Si ya tiene una base de datos de RDS y desea utilizarla en este tutorial, puede omitir esta tarea.
> Si usa una base de datos de RDS existente, asegúrese de que esté en la misma VPC que la instancia de EC2 para poder usar la característica de conexión automática.

El objetivo de esta tarea es crear una base de datos de RDS para poder completar la tarea 3, en la que se configura la conexión entre la instancia de EC2 y la base de datos de RDS. Los pasos de esta tarea configuran la base de datos de RDS de la siguiente manera:

- Tipo de motor: MySQL
- Plantilla: nivel gratuito
- Identificador de la instancia de la base de datos: **`tutorial-database-1`**
- Clase de instancia de la base de datos: `db.t3.micro`

> **Important**
>
> En un entorno de producción, tiene que configurar la base de datos para que se ajuste a sus necesidades específicas.

Para crear una base de datos MySQL de RDS

1. Abra la consola de Amazon RDS en https://console.aws.amazon.com/rds/.
2. En el selector de regiones (en la parte superior derecha), elija una Región de AWS. La base de datos y la instancia de EC2 deben estar en la misma región para utilizar la característica de conexión automática de la consola de EC2.
3. En el panel, elija Create database (Crear base de datos).
4. En Choose a database creation method (Elegir un método de creación de base de datos), compruebe que la opción Standard Create (Creación estándar) esté seleccionada. Si elige Easy create (Creación sencilla), el selector de VPC no estará disponible. Debe asegurarse de que la

base de datos esté en la misma VPC que la instancia de EC2 para utilizar la característica de conexión automática de la consola de EC2.

5. En Engine options (Opciones del motor), para Engine type (Tipo de motor), elija MySQL.
6. En Templates (Plantillas), elija una plantilla de ejemplo que se adapte a sus necesidades. Para este tutorial, elija Free tier (Nivel gratuito) para crear una base de datos de RDS sin costo alguno. Sin embargo, tenga en cuenta que el nivel gratuito solo está disponible para las cuentas aptas para el nivel gratuito. Para obtener más información, seleccione el enlace Info (Información) en el cuadro Free tier (Nivel gratuito).
7. En Configuración, realice la siguiente operación:

   a. En DB instance identifier (Identificador de instancias de bases de datos), ingrese un nombre para la base de datos. En este tutorial, escriba **`tutorial-database-1`**.


   b. En Master username (Nombre de usuario maestro), deje el nombre predeterminado, que es **`admin`**.

   c. En Master password (Contraseña maestra), ingrese una contraseña que pueda recordar para este tutorial y, a continuación, en Confirm password (Confirmar contraseña), vuelva a escribirla.
8. En Configuración de la instancia, para la clase de instancia de base de datos, deje el valor predeterminado, que es db.t3.micro.Si la cuenta es apta para el nivel gratuito, puede utilizar esta clase de base de datos de forma gratuita. Para obtener más información, consulte Nivel gratuito de AWS.
9. En Connectivity (Conectividad), en Compute resource (Recurso informático), elija Don't connect to an EC2 compute resource (No conectarse a un recurso informático de EC2) porque conectará la instancia de EC2 y la base de datos de RDS más adelante en la tarea 3.

   (Más adelante, en la opción 2 de este tutorial, para probar la característica de conexión automática de la consola de RDS, seleccionará Connect to an EC2 compute resource [Conectarse a un recurso informático de EC2]).
10. En Virtual private cloud (VPC) (Nube privada virtual [VPC]), seleccione una VPC. La VPC debe tener un grupo de subred de base de datos. Para poder usar la característica de conexión automática, la instancia de EC2 y la base de datos de RDS deben estar en la misma VPC.
11. Para todos los demás campos de esta página, mantenga los valores predeterminados.
12. Seleccione Crear base de datos.

En la pantalla Databases (Bases de datos), Status (Estado) de la nueva base de datos es Creating (En creación) hasta que la base de datos esté lista para usarse. Cuando el estado cambie a Available (Disponible), podrá conectarse a la base de datos. Según la clase de la base de datos y la cantidad de almacenamiento, es posible que la nueva base de datos tarde hasta 20 minutos en estar disponible.

Ver animación: creación de una base de datos de RDS



Tarea 2 (opcional): inicialización de una instancia de EC2

> **Note**
>
> El objetivo de este tutorial no es iniciar una instancia. Si ya tiene una instancia de Amazon EC2 y desea utilizarla en este tutorial, puede omitir esta tarea.
> Si usa una instancia de EC2 existente, asegúrese de que esté en la misma VPC que la base de datos de RDS para poder usar la característica de conexión automática.

El objetivo de esta tarea es iniciar una instancia de EC2 para poder completar la tarea 3, en la que se configura la conexión entre la instancia de EC2 y la base de datos de Amazon RDS. Los pasos de esta tarea configuran la instancia de EC2 de la siguiente manera:

- Nombre de instancia: **`tutorial-instance-1`**
- AMI: Amazon Linux 2
- Tipo de instancia: `t2.micro`
- Asignar automáticamente IP pública: habilitado
- Grupo de seguridad con las tres reglas siguientes:
  - Permitir SSH desde su dirección IP
  - Permitir el tráfico HTTPS desde cualquier lugar
  - Permitir el tráfico HTTP desde cualquier lugar

> **Important**
>
> En un entorno de producción, tiene que configurar la instancia para que se ajuste a sus necesidades específicas.

Para iniciar una instancia de EC2

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el selector de regiones (en la parte superior derecha), elija una Región de AWS. La instancia y la base de datos de RDS deben estar en la misma región para utilizar la característica de conexión automática de la consola de EC2.

3. En el panel de EC2, elija Launch Instance (iniciar instancia).
4. En Name and tags (Nombre y etiquetas), ingrese un nombre para identificar la instancia en Name (Nombre). En este tutorial, asigne el nombre **`tutorial-instance-1`** a la instancia. Si bien el nombre de la instancia no es obligatorio, le ayudará a identificarla más fácilmente cuando la seleccione en la consola de EC2.
5. En Application and OS Images (Imágenes de aplicaciones y sistema operativo), elija una AMI que se adapte a las necesidades de su servidor web. En este tutorial, se utiliza Amazon Linux 2.
6. En Instance type (Tipo de instancia), para Instance type (Tipo de instancia), seleccione uno que se adapte a las necesidades de su servidor web. En este tutorial se utiliza un `t2.micro`.

> **Note**
>
> En función de la fecha de creación de su cuenta, es posible que sea apto para usar Amazon EC2 con el nivel gratuito.
> Si creó la Cuenta de AWS antes del 15 de julio de 2025 y esta tiene menos de 12 meses de antigüedad, puede utilizar Amazon EC2 con el nivel gratuito si selecciona el tipo de instancia t2.micro (o el tipo de instancia t3.micro en regiones en las que t2.micro no esté disponible). Tenga en cuenta que, al lanzar una instancia t3.micro, se establece de forma predeterminada en el modo ilimitado, lo que puede generar cargos adicionales en función del uso de la CPU. Si un tipo de instancia se puede usar con el nivel gratuito, tiene la etiqueta Elegible para el nivel gratuito.
> Si creó la Cuenta de AWS a partir del 15 de julio de 2025, puede usar los tipos de instancias t3.micro, t3.small, t4g.micro, t4g.small, c7i-flex.large y m7i-flex.large durante 6 meses o hasta que agote sus créditos.
> Para obtener más información, consulte Beneficios del nivel gratuito antes y después del 15 de julio de 2025.

7. En Key pair (login) (Par de claves [inicio de sesión]), para Key pair name (Nombre del par de claves), elija el par de claves.
8. En Network settings (Configuración de red), haga lo siguiente:

   a. En Network (Red) y Subnet (Subred), si no hizo cambios en la VPC ni las subredes predeterminadas, puede conservar la configuración predeterminada.

      Si hizo cambios en la VPC o las subredes predeterminadas, compruebe lo siguiente:

i. Para poder usar la característica de conexión automática, la instancia y la base de datos de RDS deben estar en la misma VPC. De forma predeterminada, solo tiene una VPC.

ii. La VPC en la que va a iniciar la instancia debe tener una puerta de enlace de Internet conectada para que pueda acceder al servidor web desde Internet. La VPC predeterminada se configura automáticamente con una puerta de enlace de Internet.

iii. Para garantizar que la instancia reciba una dirección IP pública, en Auto-assign public IP (Asignar automáticamente IP pública), compruebe que la opción Enable (Habilitar) esté seleccionada. Si la opción Disable (Deshabilitar) está seleccionada, elija Edit (Editar) (a la derecha de Network Settings [Configuración de red]) y, a continuación, en Auto-assign public IP (Asignar automáticamente IP pública), elija Enable (Habilitar).

b. Para conectarse a la instancia mediante SSH, necesita una regla de grupo de seguridad que autorice el tráfico SSH (Linux) o RDP (Windows) desde la dirección IPv4 pública del equipo. De forma predeterminada, al iniciar una instancia, se crea un nuevo grupo de seguridad con una regla que permite el tráfico SSH de entrada desde cualquier lugar.

   Para asegurarse de que solo su dirección IP se pueda conectar a la instancia, en Firewall (grupos de seguridad), en la lista desplegable situada junto a la casilla APermitir tráfico SSH desde, seleccione Mi IP.

c. Para permitir el tráfico desde Internet a la instancia, seleccione las siguientes casillas de verificación:


   - Allow HTTPs traffic from the internet (Permitir el tráfico HTTPS desde Internet
   - Allow HTTP traffic from the internet (Permitir el tráfico HTTP desde Internet

9. En el panel Summary (Resumen), revise la configuración de la instancia y, a continuación, elija Launch instance (iniciar instancia).
10. Mantenga abierta la página de confirmación. La necesitará en la siguiente tarea cuando conecte automáticamente la instancia a la base de datos.

    Si se produce un error al iniciar la instancia o el estado pasa inmediatamente a `terminated` en lugar de `running`, consulte Solución de problemas de inicialización de instancias de Amazon EC2.

Para obtener más información acerca de cómo iniciar una instancia, consulte Inicialización de una instancia de EC2 mediante el asistente de inicialización de instancias de la consola.

Ver animación: inicialización de una instancia de EC2



Tarea 3: conexión automática de la instancia de EC2 a la base de datos de RDS

El objetivo de esta tarea es utilizar la característica de conexión automática de la consola de EC2 para configurar automáticamente la conexión entre la instancia de EC2 y la base de datos de RDS.

Para conectar automáticamente una instancia de EC2 a una base de datos de RDS mediante la consola de EC2

1. En la página de confirmación de la inicialización de la instancia (debería estar abierta desde la tarea anterior), elija Connect an RDS database (Conectar una base de datos de RDS).

   Si cerró la página de confirmación, siga estos pasos:

   a. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.

   b. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).

c. Seleccione la instancia de EC2 que acaba de crear y, a continuación, elija Actions (Acciones), Networking (Redes), Connect RDS database (Conectar la base de datos de RDS).


   Si Connect RDS database (Conectar la base de datos de RDS) no está disponible, compruebe que el estado de la instancia de EC2 sea Running (En ejecución).

2. En Database role (Rol de base de datos), elija Instance (instancia). En este caso, Instance (instancia) hace referencia a la instancia de la base de datos.
3. En RDS database (Base de datos de RDS), elija la base de datos de RDS que creó en la tarea 1.

> **Note**
>
> La instancia de EC2 y la base de datos de RDS deben estar en la misma VPC para conectarse entre sí.

4. Elija Conectar.

Ver animación: conexión automática de una instancia de EC2 recién iniciada a una base de datos de RDS



Tarea 4: comprobación de la configuración de la conexión

El objetivo de esta tarea es comprobar que los dos grupos de seguridad se crearon y asignaron a la instancia y a la base de datos.

Cuando se utiliza la característica de conexión automática de la consola para configurar la conectividad, los grupos de seguridad se crean y asignan automáticamente a la instancia y a la base de datos, tal como se indica a continuación:

- Se crea el grupo de seguridad rds-ec2-***x*** y se agrega a la base de datos de RDS. Tiene una regla de entrada que hace referencia al grupo de seguridad ec2-rds-***x*** como destino. Esto permite que el tráfico de la instancia de EC2 con el grupo de seguridad ec2-rds-***x*** llegue a la base de datos de RDS.
- Se crea el grupo de seguridad ec2-rds-***x*** y se agrega a la instancia de EC2. Tiene una regla de salida que hace referencia al grupo de seguridad rds-ec2-***x*** como destino. Esto permite que el

tráfico de la instancia de EC2 llegue a la base de datos de RDS con el grupo de seguridad rds-ec2-***x***.

Para comprobar la configuración de la conexión mediante la consola


1. Abra la consola de Amazon RDS en https://console.aws.amazon.com/rds/.
2. En el panel de navegación, elija Databases (Bases de datos).
3. Elija la base de datos de RDS que creó para este tutorial.
4. En la pestaña Conectividad y seguridad, en Seguridad, Grupos de seguridad de VPC, compruebe que aparezca un grupo de seguridad denominado rds-ec2-***x***.
5. Elija el grupo de seguridad rds-ec2-***x***. Se abre la pantalla Security Groups (Grupos de seguridad) de la consola de EC2.
6. Elija el grupo de seguridad rds-ec2-***x*** para abrirlo.
7. Elija la pestaña Reglas de entrada.
8. Compruebe que exista la siguiente regla de grupo de seguridad, como se muestra a continuación:
   - Tipo: MySQL/Aurora
   - Intervalo de puertos: 3306
   - Origen: ***sg-0987654321example***/ec2-rds-***x***. Este es el grupo de seguridad que se asigna a la instancia de EC2 que comprobó en los pasos anteriores.
   - Descripción: Rule to allow connections from EC2 instances with ***sg-1234567890example*** attached (Regla para permitir conexiones desde instancias de EC2 con sg-1234567890example adjunto)
9. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
10. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
11. Elija la instancia de EC2 que seleccionó para conectarse a la base de datos de RDS en la tarea anterior y elija la pestaña Security (Seguridad).
12. En Detalles de seguridad, Grupos de seguridad, compruebe que haya un grupo de seguridad denominado ec2-rds-***x*** en la lista. *x* es un número.
13. Elija el grupo de seguridad ec2-rds-***x*** para abrirlo.
14. Elija la pestaña Outbound rules (Reglas de salida).

15. Compruebe que exista la siguiente regla de grupo de seguridad, como se muestra a continuación:

    - Tipo: MySQL/Aurora
    - Intervalo de puertos: 3306
    - Destino: ***sg-1234567890example***/rds-ec2-***x***
    - Descripción: regla para permitir conexiones a **`database-tutorial`** desde cualquier instancia a la que esté adjunto este grupo de seguridad

Al comprobar que estos grupos de seguridad y reglas de grupos de seguridad existen y están asignados a la base de datos de RDS y a la instancia de EC2 tal como se describe en este procedimiento, puede comprobar que la conexión se configuró automáticamente mediante la característica de conexión automática.

Ver animación: comprobación de la configuración de la conexión



Completó la opción 1 de este tutorial. Ahora puede completar la opción 2, que le enseña cómo usar la consola de RDS para conectar automáticamente una instancia de EC2 a una base de datos de RDS, o puede completar la opción 3, que le enseña cómo configurar manualmente los grupos de seguridad que se crearon automáticamente en la opción 1.

Tarea 5 (opcional): limpieza

> **Warning**
>
> La terminación de una instancia es permanente e irreversible.
> Después de terminar una instancia, ya no podrá conectarse a esta ni recuperarla. Todos los volúmenes de Amazon EBS asociados que estén configurados para eliminarse en la terminación también se eliminan de manera permanente y no se pueden recuperar. Todos los datos almacenados en volúmenes de almacén de instancias se perderán de forma permanente. Para obtener más información, consulte Cómo funciona la terminación de instancias.
> Antes de terminar una instancia, asegúrese de haber realizado una copia de seguridad en un almacenamiento persistente de todos los datos que necesite retener después de la terminación.

Ahora que completó el tutorial, se recomienda limpiar (eliminar) todos los recursos que ya no desee utilizar. Limpiar los recursos de AWS evita que la cuenta incurra en cargos adicionales.

Si lanzó una instancia de EC2 específicamente para este tutorial, puede cancelarla para dejar de incurrir en los cargos asociados a ella.

Para terminar una instancia mediante la consola

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione la instancia que creó para este tutorial y elija Instance state (Estado de instancia), Terminate instance (Terminar instancia).
4. Cuando se le indique que confirme, elija Terminar.

Si creó una base de datos de RDS específicamente para este tutorial, puede eliminarla para dejar de incurrir en los cargos asociados a ella.

Para eliminar una base de datos de RDS mediante la consola

1. Abra la consola de Amazon RDS en https://console.aws.amazon.com/rds/.
2. En el panel de navegación, seleccione Databases (Bases de datos).
3. Seleccione la base de datos de RDS que creó para este tutorial y elija Actions (Acciones), Delete (Eliminar).
4. Escriba **`delete me`** en el cuadro y, a continuación, elija Delete (Eliminar).

Opción 2: conexión automática de una instancia a una base de datos de RDS con la consola de RDS

El objetivo de la opción 2 es explorar la característica de conexión automática de la consola de RDS que configura automáticamente la conexión entre la instancia de EC2 y la base de datos de RDS para permitir el tráfico de la instancia de EC2 a la base de datos de RDS. En la opción 3, aprenderá a configurar la conexión de forma manual.

Tareas

- Antes de empezar
- Tarea 1 (opcional): inicialización de una instancia de EC2
- Tarea 2: creación de una base de datos de RDS y conexión automática a la instancia de EC2
- Tarea 3: comprobación de la configuración de la conexión
- Tarea 4 (opcional): limpieza

Antes de empezar

Para completar este tutorial, necesitará lo siguiente:

- Una instancia de EC2 que esté en la misma VPC que la base de datos de RDS. Puede utilizar una instancia de EC2 existente o seguir los pasos de la tarea 1 para crear una instancia nueva.
- Permisos para llamar a las siguientes operaciones:
  - `ec2:AssociateRouteTable`
  - `ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress`
  - `ec2:CreateRouteTable`
  - `ec2:CreateSecurityGroup`

- `ec2:CreateSubnet`
- `ec2:DescribeInstances`
- `ec2:DescribeNetworkInterfaces`
- `ec2:DescribeRouteTables`
- `ec2:DescribeSecurityGroups`
- `ec2:DescribeSubnets`
- `ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute`
- `ec2:RevokeSecurityGroupEgress`

Tarea 1 (opcional): inicialización de una instancia de EC2

> **Note**
>
> El objetivo de este tutorial no es iniciar una instancia. Si ya tiene una instancia de Amazon EC2 y desea utilizarla en este tutorial, puede omitir esta tarea.

El objetivo de esta tarea es iniciar una instancia de EC2 para poder completar la tarea 2, en la que se configura la conexión entre la instancia de EC2 y la base de datos de Amazon RDS. Los pasos de esta tarea configuran la instancia de EC2 de la siguiente manera:

- Nombre de instancia: **`tutorial-instance-2`**
- AMI: Amazon Linux 2
- Tipo de instancia: `t2.micro`
- Asignar automáticamente IP pública: habilitado
- Grupo de seguridad con las tres reglas siguientes:
  - Permitir SSH desde su dirección IP
  - Permitir el tráfico HTTPS desde cualquier lugar
  - Permitir el tráfico HTTP desde cualquier lugar

> **Important**
>
> En un entorno de producción, tiene que configurar la instancia para que se ajuste a sus necesidades específicas.

Para iniciar una instancia de EC2

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de EC2, elija Launch Instance (iniciar instancia).
3. En Name and tags (Nombre y etiquetas), ingrese un nombre para identificar la instancia en Name (Nombre). En este tutorial, asigne el nombre **`tutorial-instance-2`** a la instancia. Si bien el nombre de la instancia no es obligatorio, le ayudará a identificarla más fácilmente cuando la seleccione en la consola de RDS.
4. En Application and OS Images (Imágenes de aplicaciones y sistema operativo), elija una AMI que se adapte a las necesidades de su servidor web. En este tutorial, se utiliza Amazon Linux.
5. En Instance type (Tipo de instancia), para Instance type (Tipo de instancia), seleccione uno que se adapte a las necesidades de su servidor web. En este tutorial se utiliza un `t2.micro`.

> **Note**
>
> En función de la fecha de creación de su cuenta, es posible que sea apto para usar Amazon EC2 con el nivel gratuito.
> Si creó la Cuenta de AWS antes del 15 de julio de 2025 y esta tiene menos de 12 meses de antigüedad, puede utilizar Amazon EC2 con el nivel gratuito si selecciona el tipo de instancia t2.micro (o el tipo de instancia t3.micro en regiones en las que t2.micro no esté disponible). Tenga en cuenta que, al lanzar una instancia t3.micro, se establece de forma predeterminada en el modo ilimitado, lo que puede generar cargos adicionales en función del uso de la CPU. Si un tipo de instancia se puede usar con el nivel gratuito, tiene la etiqueta Elegible para el nivel gratuito.
> Si creó la Cuenta de AWS a partir del 15 de julio de 2025, puede usar los tipos de instancias t3.micro, t3.small, t4g.micro, t4g.small, c7i-flex.large y m7i-flex.large durante 6 meses o hasta que agote sus créditos.
> Para obtener más información, consulte Beneficios del nivel gratuito antes y después del 15 de julio de 2025.

6. En Key pair (login) (Par de claves [inicio de sesión]), para Key pair name (Nombre del par de claves), elija el par de claves.
7. En Network settings (Configuración de red), haga lo siguiente:

   a. En Network (Red) y Subnet (Subred), si no hizo cambios en la VPC ni las subredes predeterminadas, puede conservar la configuración predeterminada.

      Si hizo cambios en la VPC o las subredes predeterminadas, compruebe lo siguiente:

      i. Para poder usar la configuración de conexión automática, la instancia y la base de datos de RDS deben estar en la misma VPC. De forma predeterminada, solo tiene una VPC.
      ii. La VPC en la que va a iniciar la instancia debe tener una puerta de enlace de Internet conectada para que pueda acceder al servidor web desde Internet. La VPC predeterminada se configura automáticamente con una puerta de enlace de Internet.
      iii. Para garantizar que la instancia reciba una dirección IP pública, en Auto-assign public IP (Asignar automáticamente IP pública), compruebe que la opción Enable (Habilitar) esté seleccionada. Si la opción Disable (Deshabilitar) está seleccionada, elija Edit (Editar) (a la derecha de Network Settings [Configuración de red]) y, a continuación, en Auto-assign public IP (Asignar automáticamente IP pública), elija Enable (Habilitar).

   b. Para conectarse a la instancia mediante SSH, necesita una regla de grupo de seguridad que autorice el tráfico SSH (Linux) o RDP (Windows) desde la dirección IPv4 pública del equipo. De forma predeterminada, al iniciar una instancia, se crea un nuevo grupo de seguridad con una regla que permite el tráfico SSH de entrada desde cualquier lugar.

      Para asegurarse de que solo su dirección IP se pueda conectar a la instancia, en Firewall (grupos de seguridad), en la lista desplegable situada junto a la casilla APermitir tráfico SSH desde, seleccione Mi IP.

   c. Para permitir el tráfico desde Internet a la instancia, seleccione las siguientes casillas de verificación:


      - Allow HTTPs traffic from the internet (Permitir el tráfico HTTPS desde Internet
      - Allow HTTP traffic from the internet (Permitir el tráfico HTTP desde Internet

8. En el panel Summary (Resumen), revise la configuración de la instancia y, a continuación, elija Launch instance (iniciar instancia).
9. Elija Ver todas las instancias para cerrar la página de confirmación y volver a la consola. El estado inicial de la instancia será `pending` y, a continuación, pasará a `running`.

Si se produce un error al iniciar la instancia o el estado pasa inmediatamente a `terminated` en lugar de `running`, consulte Solución de problemas de inicialización de instancias de Amazon EC2.

Para obtener más información acerca de cómo iniciar una instancia, consulte Inicialización de una instancia de EC2 mediante el asistente de inicialización de instancias de la consola.

Ver animación: inicialización de una instancia de EC2



Tarea 2: creación de una base de datos de RDS y conexión automática a la instancia de EC2

El objetivo de esta tarea es crear una base de datos de RDS y usar la característica de conexión automática de la consola de RDS para configurar automáticamente la conexión entre la instancia de EC2 y la base de datos de RDS. Los pasos de esta tarea configuran la instancia de la base de datos de la siguiente manera:

- Tipo de motor: MySQL
- Plantilla: nivel gratuito
- Identificador de la instancia de la base de datos: **`tutorial-database`**
- Clase de instancia de la base de datos: `db.t3.micro`

> **Important**
>
> En un entorno de producción, tiene que configurar la instancia para que se ajuste a sus necesidades específicas.

Para crear una base de datos de RDS y conectarla automáticamente a una instancia de EC2

1. Abra la consola de Amazon RDS en https://console.aws.amazon.com/rds/.
2. En el selector de regiones (en la parte superior derecha), elija la Región de AWS en la que creó la instancia de EC2. La instancia de EC2 y la base de datos de RDS deben estar en la misma región.
3. En el panel, elija Create database (Crear base de datos).
4. En Choose a database creation method (Elegir un método de creación de base de datos), compruebe que la opción Standard Create (Creación estándar) esté seleccionada. Si elige Easy create (Creación sencilla), la característica de conexión automática no estará disponible.
5. En Engine options (Opciones del motor), para Engine type (Tipo de motor), elija MySQL.
6. En Templates (Plantillas), elija una plantilla de ejemplo que se adapte a sus necesidades. Para este tutorial, elija Free tier (Nivel gratuito) para crear una base de datos de RDS sin costo alguno. Sin embargo, tenga en cuenta que el nivel gratuito solo está disponible si su cuenta es apta para el nivel gratuito. Para obtener más información, seleccione el enlace Info (Información) en el cuadro Free tier (Nivel gratuito).
7. En Configuración, realice la siguiente operación:

    a. En DB instance identifier (Identificador de instancias de bases de datos), ingrese un nombre para la base de datos. En este tutorial, escriba **`tutorial-database`**.

    b. En Master username (Nombre de usuario maestro), deje el nombre predeterminado, que es **`admin`**.

c. En Master password (Contraseña maestra), ingrese una contraseña que pueda recordar para este tutorial y, a continuación, en Confirm password (Confirmar contraseña), vuelva a escribirla.


8. En Configuración de la instancia, para DB clase de instancia de la base de datos, deje el valor predeterminado, que es db.t3.micro. Si la cuenta es apta para el nivel gratuito, puede usar esta instancia de forma gratuita. Para obtener más información, consulte Nivel gratuito de AWS.
9. En Connectivity (Conectividad), en Compute resource (Recurso informático), elija Connect to an EC2 compute resource (Conectarse a un recurso informático de EC2). Esta es la característica de conexión automática de la consola de RDS.
10. En EC2 instance (instancia de EC2), elija la instancia de EC2 a la que desea conectarse. Para los fines de este tutorial, puede elegir la instancia que creó en la tarea anterior, con el nombre **`tutorial-instance`**, o elegir otra instancia existente. Si no ve la instancia en la lista, elija el icono de actualización que se encuentra a la derecha de Connectivity (Conectividad).

    Cuando se utiliza la característica de conexión automática, se agrega un grupo de seguridad a esta instancia de EC2 y otro, a la base de datos de RDS. Los grupos de seguridad se configuran automáticamente para permitir el tráfico entre la instancia de EC2 y la base de datos de RDS. En la siguiente tarea, comprobará que los grupos de seguridad se crearon y asignaron a la instancia de EC2 y a la base de datos de RDS.
11. Seleccione Crear base de datos.

    En la pantalla Databases (Bases de datos), Status (Estado) de la nueva base de datos es Creating (En creación) hasta que la base de datos esté lista para usarse. Cuando el estado cambie a Available (Disponible), podrá conectarse a la base de datos. Según la clase de la base de datos y la cantidad de almacenamiento, es posible que la nueva base de datos tarde hasta 20 minutos en estar disponible.

Para obtener más información, consulte Configurar la conectividad de red automática con una instancia de EC2 en la Guía del usuario de Amazon RDS.

Ver animación: creación de una base de datos de RDS y conexión automática a una instancia de EC2



Tarea 3: comprobación de la configuración de la conexión

El objetivo de esta tarea es comprobar que los dos grupos de seguridad se crearon y asignaron a la instancia y a la base de datos.

Cuando se utiliza la característica de conexión automática de la consola para configurar la conectividad, los grupos de seguridad se crean y asignan automáticamente a la instancia y a la base de datos, tal como se indica a continuación:

- Se crea el grupo de seguridad rds-ec2-***x*** y se agrega a la base de datos de RDS. Tiene una regla de entrada que hace referencia al grupo de seguridad ec2-rds-***x*** como destino. Esto permite que el tráfico de la instancia de EC2 con el grupo de seguridad ec2-rds-***x*** llegue a la base de datos de RDS.
- Se crea el grupo de seguridad ec2-rds-***x*** y se agrega a la instancia de EC2. Tiene una regla de salida que hace referencia al grupo de seguridad rds-ec2-***x*** como destino. Esto permite que el tráfico de la instancia de EC2 llegue a la base de datos de RDS con el grupo de seguridad rds-ec2-***x***.

Para comprobar la configuración de la conexión mediante la consola

1. Abra la consola de Amazon RDS en https://console.aws.amazon.com/rds/.
2. En el panel de navegación, elija Databases (Bases de datos).
3. Elija la base de datos de RDS que creó para este tutorial.
4. En la pestaña Conectividad y seguridad, en Seguridad, Grupos de seguridad de VPC, compruebe que aparezca un grupo de seguridad denominado rds-ec2-***x***.
5. Elija el grupo de seguridad rds-ec2-***x***. Se abre la pantalla Security Groups (Grupos de seguridad) de la consola de EC2.
6. Elija el grupo de seguridad rds-ec2-***x*** para abrirlo.
7. Elija la pestaña Reglas de entrada.
8. Compruebe que exista la siguiente regla de grupo de seguridad, como se muestra a continuación:


   - Tipo: MySQL/Aurora
   - Intervalo de puertos: 3306
   - Origen: ***sg-0987654321example***/ec2-rds-***x***. Este es el grupo de seguridad que se asigna a la instancia de EC2 que comprobó en los pasos anteriores.
   - Descripción: Rule to allow connections from EC2 instances with ***sg-1234567890example*** attached (Regla para permitir conexiones desde instancias de EC2 con sg-1234567890example adjunto)
9. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.

10. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
11. Elija la instancia de EC2 que seleccionó para conectarse a la base de datos de RDS en la tarea anterior y elija la pestaña Security (Seguridad).
12. En Detalles de seguridad, Grupos de seguridad, compruebe que haya un grupo de seguridad denominado ec2-rds-*x* en la lista. *x* es un número.
13. Elija el grupo de seguridad ec2-rds-*x* para abrirlo.
14. Elija la pestaña Outbound rules (Reglas de salida).
15. Compruebe que exista la siguiente regla de grupo de seguridad, como se muestra a continuación:

    - Tipo: MySQL/Aurora
    - Intervalo de puertos: 3306
    - Destino: *sg-1234567890example*/rds-ec2-*x*
    - Descripción: regla para permitir conexiones a **database-tutorial** desde cualquier instancia a la que esté adjunto este grupo de seguridad

Al comprobar que estos grupos de seguridad y reglas de grupos de seguridad existen y están asignados a la base de datos de RDS y a la instancia de EC2 tal como se describe en este procedimiento, puede comprobar que la conexión se configuró automáticamente mediante la característica de conexión automática.

Ver animación: comprobación de la configuración de la conexión



Completó la opción 2 de este tutorial. Ahora puede completar la opción 3, que le enseña cómo configurar manualmente los grupos de seguridad que se crearon automáticamente en la opción 2.

Tarea 4 (opcional): limpieza

> **Warning**
>
> La terminación de una instancia es permanente e irreversible.
> Después de terminar una instancia, ya no podrá conectarse a esta ni recuperarla. Todos los volúmenes de Amazon EBS asociados que estén configurados para eliminarse en la terminación también se eliminan de manera permanente y no se pueden recuperar. Todos los datos almacenados en volúmenes de almacén de instancias se perderán de forma permanente. Para obtener más información, consulte Cómo funciona la terminación de instancias.

Antes de terminar una instancia, asegúrese de haber realizado una copia de seguridad en un almacenamiento persistente de todos los datos que necesite retener después de la terminación.

Ahora que completó el tutorial, se recomienda limpiar (eliminar) todos los recursos que ya no desee utilizar. Limpiar los recursos de AWS evita que la cuenta incurra en cargos adicionales.

Si lanzó una instancia de EC2 específicamente para este tutorial, puede cancelarla para dejar de incurrir en los cargos asociados a ella.

Para terminar una instancia mediante la consola

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione la instancia que creó para este tutorial y elija Instance state (Estado de instancia), Terminate instance (Terminar instancia).
4. Cuando se le indique que confirme, elija Terminar.

Si creó una base de datos de RDS específicamente para este tutorial, puede eliminarla para dejar de incurrir en los cargos asociados a ella.

Para eliminar una base de datos de RDS mediante la consola

1. Abra la consola de Amazon RDS en https://console.aws.amazon.com/rds/.
2. En el panel de navegación, seleccione Databases (Bases de datos).
3. Seleccione la base de datos de RDS que creó para este tutorial y elija Actions (Acciones), Delete (Eliminar).
4. Escriba **`delete me`** en el cuadro y, a continuación, elija Delete (Eliminar).

Opción 3: conexión manual de una instancia a una base de datos de RDS mediante la creación de grupos de seguridad

El objetivo de la opción 3 es aprender a configurar manualmente la conexión entre una instancia de EC2 y una base de datos de RDS a partir de la reproducción manual de la configuración de la característica de conexión automática.

Tareas

- Antes de empezar
- Tarea 1 (opcional): inicialización de una instancia de EC2
- Tarea 2 (opcional): creación de una base de datos de RDS
- Tarea 3: conexión manual de la instancia de EC2 a la base de datos de RDS mediante la creación de grupos de seguridad y su asignación a las instancias
- Tarea 4 (opcional): limpieza

Antes de empezar

Para completar este tutorial, necesitará lo siguiente:

- Una instancia de EC2 que esté en la misma VPC que la base de datos de RDS. Puede utilizar una instancia de EC2 existente o seguir los pasos de la tarea 1 para crear una instancia nueva.
- Una base de datos de RDS que esté en la misma VPC que la instancia de EC2. Puede utilizar una base de datos de RDS existente o seguir los pasos de la tarea 2 para crear una base de datos nueva.
- Permisos para llamar a las siguientes operaciones:
  - `ec2:AssociateRouteTable`
  - `ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress`
  - `ec2:CreateRouteTable`
  - `ec2:CreateSecurityGroup`
  - `ec2:CreateSubnet`
  - `ec2:DescribeInstances`
  - `ec2:DescribeNetworkInterfaces`
  - `ec2:DescribeRouteTables`
  - `ec2:DescribeSecurityGroups`
  - `ec2:DescribeSubnets`
  - `ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute`
  - `ec2:RevokeSecurityGroupEgress`

Tarea 1 (opcional): inicialización de una instancia de EC2

> **Note**
>
> El objetivo de este tutorial no es iniciar una instancia. Si ya tiene una instancia de Amazon EC2 y desea utilizarla en este tutorial, puede omitir esta tarea.

El objetivo de esta tarea es iniciar una instancia de EC2 para poder completar la tarea 3, en la que se configura la conexión entre la instancia de EC2 y la base de datos de Amazon RDS. Los pasos de esta tarea configuran la instancia de EC2 de la siguiente manera:

- Nombre de instancia: **`tutorial-instance`**
- AMI: Amazon Linux 2
- Tipo de instancia: `t2.micro`
- Asignar automáticamente IP pública: habilitado
- Grupo de seguridad con las tres reglas siguientes:
  - Permitir SSH desde su dirección IP
  - Permitir el tráfico HTTPS desde cualquier lugar
  - Permitir el tráfico HTTP desde cualquier lugar

> **Important**
>
> En un entorno de producción, tiene que configurar la instancia para que se ajuste a sus necesidades específicas.

Para iniciar una instancia de EC2

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de EC2, elija Launch Instance (iniciar instancia).
3. En Name and tags (Nombre y etiquetas), ingrese un nombre para identificar la instancia en Name (Nombre). En este tutorial, asigne el nombre **`tutorial-instance-manual-1`** a la instancia. Si bien el nombre de la instancia no es obligatorio, le ayudará a identificarla más fácilmente.

4. En Application and OS Images (Imágenes de aplicaciones y sistema operativo), elija una AMI que se adapte a las necesidades de su servidor web. En este tutorial, se utiliza Amazon Linux.
5. En Instance type (Tipo de instancia), para Instance type (Tipo de instancia), seleccione uno que se adapte a las necesidades de su servidor web. En este tutorial se utiliza un `t2.micro`.

> **Note**
>
> En función de la fecha de creación de su cuenta, es posible que sea apto para usar Amazon EC2 con el nivel gratuito.
> Si creó la Cuenta de AWS antes del 15 de julio de 2025 y esta tiene menos de 12 meses de antigüedad, puede utilizar Amazon EC2 con el nivel gratuito si selecciona el tipo de instancia t2.micro (o el tipo de instancia t3.micro en regiones en las que t2.micro no esté disponible). Tenga en cuenta que, al lanzar una instancia t3.micro, se establece de forma predeterminada en el modo ilimitado, lo que puede generar cargos adicionales en función del uso de la CPU. Si un tipo de instancia se puede usar con el nivel gratuito, tiene la etiqueta Elegible para el nivel gratuito.
> Si creó la Cuenta de AWS a partir del 15 de julio de 2025, puede usar los tipos de instancias t3.micro, t3.small, t4g.micro, t4g.small, c7i-flex.large y m7i-flex.large durante 6 meses o hasta que agote sus créditos.
> Para obtener más información, consulte Beneficios del nivel gratuito antes y después del 15 de julio de 2025.

6. En Key pair (login) (Par de claves [inicio de sesión]), para Key pair name (Nombre del par de claves), elija el par de claves.
7. En Network settings (Configuración de red), haga lo siguiente:

   a. En Network (Red) y Subnet (Subred), si no hizo cambios en la VPC ni las subredes predeterminadas, puede conservar la configuración predeterminada.

      Si hizo cambios en la VPC o las subredes predeterminadas, compruebe lo siguiente:

      i. La instancia debe estar en la misma región que la base de datos de RDS. De forma predeterminada, solo tiene una VPC.

      ii. La VPC en la que va a iniciar la instancia debe tener una puerta de enlace de Internet conectada para que pueda acceder al servidor web desde Internet. La VPC predeterminada se configura automáticamente con una puerta de enlace de Internet.

iii. Para garantizar que la instancia reciba una dirección IP pública, en Auto-assign public IP (Asignar automáticamente IP pública), compruebe que la opción Enable (Habilitar) esté seleccionada. Si la opción Disable (Deshabilitar) está seleccionada, elija Edit (Editar) (a la derecha de Network Settings [Configuración de red]) y, a continuación, en Auto-assign public IP (Asignar automáticamente IP pública), elija Enable (Habilitar).

b. Para conectarse a la instancia mediante SSH, necesita una regla de grupo de seguridad que autorice el tráfico SSH (Linux) o RDP (Windows) desde la dirección IPv4 pública del equipo. De forma predeterminada, al iniciar una instancia, se crea un nuevo grupo de seguridad con una regla que permite el tráfico SSH de entrada desde cualquier lugar.

   Para asegurarse de que solo su dirección IP se pueda conectar a la instancia, en Firewall (grupos de seguridad), en la lista desplegable situada junto a la casilla APermitir tráfico SSH desde, seleccione Mi IP.

c. Para permitir el tráfico desde Internet a la instancia, seleccione las siguientes casillas de verificación:


   - Allow HTTPs traffic from the internet (Permitir el tráfico HTTPS desde Internet
   - Allow HTTP traffic from the internet (Permitir el tráfico HTTP desde Internet

8. En el panel Summary (Resumen), revise la configuración de la instancia y, a continuación, elija Launch instance (iniciar instancia).
9. Elija Ver todas las instancias para cerrar la página de confirmación y volver a la consola. El estado inicial de la instancia será `pending` y, a continuación, pasará a `running`.

   Si se produce un error al iniciar la instancia o el estado pasa inmediatamente a `terminated` en lugar de `running`, consulte Solución de problemas de inicialización de instancias de Amazon EC2.

Para obtener más información acerca de cómo iniciar una instancia, consulte Inicialización de una instancia de EC2 mediante el asistente de inicialización de instancias de la consola.

Ver animación: inicialización de una instancia de EC2



Tarea 2 (opcional): creación de una base de datos de RDS

> **Note**
>
> El objetivo de esta parte del tutorial no es crear una base de datos de RDS. Si ya tiene una base de datos de RDS y desea utilizarla en este tutorial, puede omitir esta tarea.

El objetivo de esta tarea es crear una base de datos de RDS. Esta instancia se utilizará en la tarea 3 cuando la conecte a la instancia de EC2. Los pasos de esta tarea configuran la base de datos de RDS de la siguiente manera:

- Tipo de motor: MySQL
- Plantilla: nivel gratuito
- Identificador de la instancia de la base de datos: **`tutorial-database-manual`**

- Clase de instancia de la base de datos: `db.t3.micro`


> **Important**
>
> En un entorno de producción, tiene que configurar la instancia para que se ajuste a sus necesidades específicas.

Para crear una instancia de la base de datos MySQL

1. Abra la consola de Amazon RDS en https://console.aws.amazon.com/rds/.
2. En el selector de regiones (en la parte superior derecha), elija la Región de AWS en la que creó la instancia de EC2. La instancia de EC2 y la instancia de la base de datos deben estar en la misma región.
3. En el panel, elija Create database (Crear base de datos).
4. En Choose a database creation method (Elegir un método de creación de base de datos), elija Easy create (Creación sencilla). Al elegir esta opción, no está disponible la característica de conexión automática para configurar automáticamente la conexión.
5. En Engine options (Opciones del motor), para Engine type (Tipo de motor), elija MySQL.
6. En DB instance size (Tamaño de la instancia de la base de datos), seleccione Free tier (Capa gratuita).
7. En DB instance identifier (Identificador de instancias de bases de datos), ingrese un nombre para la base de datos de RDS. En este tutorial, escriba **`tutorial-database-manual`**.
8. En Master username (Nombre de usuario maestro), deje el nombre predeterminado, que es **`admin`**.
9. En Master password (Contraseña maestra), ingrese una contraseña que pueda recordar para este tutorial y, a continuación, en Confirm password (Confirmar contraseña), vuelva a escribirla.
10. Elija Creación de base de datos.

    En la pantalla Databases (Bases de datos), Status (Estado) de la nueva instancia de la base de datos es Creating (En creación) hasta que la instancia de la base de datos esté lista para usarse. Cuando el estado cambie a Available (Disponible), podrá conectarse a la instancia de la base de datos. Dependiendo de la clase de instancia de la base de datos y de la cantidad de almacenamiento, es posible que la nueva instancia tarde hasta 20 minutos en estar disponible.

Ver animación: creación de una instancia de la base de datos



Tarea 3: conexión manual de la instancia de EC2 a la base de datos de RDS mediante la creación de grupos de seguridad y su asignación a las instancias

El objetivo de esta tarea es reproducir la configuración de conexión de la característica de conexión automática mediante el siguiente proceso manual: se crean dos grupos de seguridad nuevos y, a continuación, se agrega uno de los grupos de seguridad a la instancia de EC2 y el otro, a la base de datos de RDS.

Para crear dos grupos de seguridad nuevos y asignar uno a la instancia de EC2 y el otro, a la base de datos de RDS

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Primero cree el grupo de seguridad que va a agregar a la instancia de EC2, como se muestra a continuación:
   a. En el panel de navegación, seleccione Grupos de seguridad.
   b. Seleccione Crear grupo de seguridad.
   c. En Security group name (Nombre del grupo de seguridad), escriba un nombre descriptivo para el grupo de seguridad. En este tutorial, escriba **`ec2-rds-manual-configuration`**.
   d. En Description (Descripción), ingrese una breve descripción. En este tutorial, escriba **`EC2 instance security group to allow EC2 instance to securely connect to RDS database`**.
   e. Elija Creación de grupo de seguridad. Volverá a este grupo de seguridad para agregar una regla de salida después de crear el grupo de seguridad de la base de datos de RDS.
3. Ahora, cree el grupo de seguridad para agregarlo a la base de datos de RDS, como se muestra a continuación:
   a. En el panel de navegación, elija Grupos de seguridad.
   b. Seleccione Crear grupo de seguridad.
   c. En Security group name (Nombre del grupo de seguridad), escriba un nombre descriptivo para el grupo de seguridad. En este tutorial, escriba **`rds-ec2-manual-configuration`**.
   d. En Description (Descripción), ingrese una breve descripción. En este tutorial, escriba **`RDS database security group to allow EC2 instance to securely connect to RDS database`**.
   e. En Inbound rules (Reglas de entrada), elija Add Rule (Agregar regla) y haga lo siguiente:
      i. En Type (Tipo), elija MySQL/Aurora.
      ii. En Source (Origen), elija el grupo de seguridad de la instancia de EC2 ec2-rds-manual-configuration que creó en el paso 2 de este procedimiento.
   f. Elija Creación de grupo de seguridad.
4. Edite el grupo de seguridad de la instancia de EC2 para agregar una regla de salida, como se muestra a continuación:

a. En el panel de navegación, elija Grupos de seguridad.

b. Seleccione el grupo de seguridad de instancias de EC2 (que nombró como **`ec2-rds-manual-configuration`**) y elija la pestaña Outbound rules (Reglas de salida).

c. Elija Edit outbound rules (Editar reglas de salida).

d. Elija Add Rule (Agregar regla) y haga lo siguiente:

i. En Type (Tipo), elija MySQL/Aurora.

ii. En Destino, elija el grupo de seguridad de la base de datos de RDS rds-ec2-manual-configuration que creó en el paso 3 de este procedimiento.

iii. Seleccione Guardar reglas.

5. Agregue el grupo de seguridad de instancias de EC2 a la instancia de EC2, como se muestra a continuación:

a. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).

b. Seleccione la instancia de EC2 y elija Actions (Acciones), Security (Seguridad), Change security groups (Cambiar grupos de seguridad).

c. En Associated security groups (Grupos de seguridad asociados), elija el campo Select security groups (Seleccionar grupos de seguridad), elija ec2-rds-manual-configuration que creó anteriormente y, a continuación, elija Add security group (Agregar grupo de seguridad).

d. Seleccione Save.

6. Agregue el grupo de seguridad de bases de datos de RDS a la base de datos de RDS, como se muestra a continuación:

a. Abra la consola de Amazon RDS en https://console.aws.amazon.com/rds/.

b. En el panel de navegación, elija Databases (Bases de datos) y seleccione la base de datos.

c. Elija Modificar.

d. En Connectivity (Conectividad), en Security group (Grupo de seguridad), elija rds-ec2-manual-configuration que creó anteriormente y, a continuación, elija Continue (Continuar).

e. En Scheduling of modifications (Programación de modificaciones), elija Apply immediately (Aplicar inmediatamente).

f. Elija Modify DB instance (Modificar la instancia de la base de datos).

Ya completó los pasos manuales que imitan los pasos automáticos que se producen cuando utiliza la característica de conexión automática.

Completó la opción 3 de este tutorial. Si completó las opciones 1, 2 y 3 y ya no necesita los recursos que se crearon en este tutorial, debería eliminarlos para evitar incurrir en gastos innecesarios. Para obtener más información, consulte Tarea 4 (opcional): limpieza.

Tarea 4 (opcional): limpieza

Warning

La terminación de una instancia es permanente e irreversible.
Después de terminar una instancia, ya no podrá conectarse a esta ni recuperarla. Todos los volúmenes de Amazon EBS asociados que estén configurados para eliminarse en la terminación también se eliminan de manera permanente y no se pueden recuperar. Todos los datos almacenados en volúmenes de almacén de instancias se perderán de forma permanente. Para obtener más información, consulte Cómo funciona la terminación de instancias.
Antes de terminar una instancia, asegúrese de haber realizado una copia de seguridad en un almacenamiento persistente de todos los datos que necesite retener después de la terminación.

Ahora que completó el tutorial, se recomienda limpiar (eliminar) todos los recursos que ya no desee utilizar. Limpiar los recursos de AWS evita que la cuenta incurra en cargos adicionales.

Si lanzó una instancia de EC2 específicamente para este tutorial, puede cancelarla para dejar de incurrir en los cargos asociados a ella.

Para terminar una instancia mediante la consola

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione la instancia que creó para este tutorial y elija Instance state (Estado de instancia), Terminate instance (Terminar instancia).
4. Cuando se le indique que confirme, elija Terminar.

Si creó una base de datos de RDS específicamente para este tutorial, puede eliminarla para dejar de incurrir en los cargos asociados a ella.

Para eliminar una base de datos de RDS mediante la consola

1. Abra la consola de Amazon RDS en https://console.aws.amazon.com/rds/.
2. En el panel de navegación, seleccione Databases (Bases de datos).
3. Seleccione la base de datos de RDS que creó para este tutorial y elija Actions (Acciones), Delete (Eliminar).
4. Escriba **`delete me`** en el cuadro y, a continuación, elija Delete (Eliminar).

Flota de EC2 y flota de spot

La flota de EC2 y la flota de spot están diseñadas para ser una forma útil de iniciar una flota de decenas, cientos o miles de instancias de Amazon EC2 en una única operación. Cada instancia en una flota está configurada por una plantilla de inicio o por un conjunto de parámetros de inicio que debe configurar manualmente al iniciarla.

Temas

- Características y ventajas
- ¿Cuál es el mejor método de flota que se puede utilizar?
- Opciones de configuración para la flota de EC2 o la flota de spot
- Trabajar con la flota de EC2
- Trabajar con flota de spot
- Supervisión de la flota de EC2 o flota de spot
- Tutoriales para la flota de EC2
- Configuraciones de CLI de ejemplo para la flota de EC2
- Ejemplos de configuraciones de CLI de flota de spot
- Cuotas para la flota de EC2 y la flota de spot

Características y ventajas

Las flotas proporcionan las siguientes características y beneficios, que le permiten maximizar los ahorros de costos y optimizar la disponibilidad y el rendimiento al ejecutar aplicaciones en varias instancias de EC2.

Varios tipos de instancia

Una flota puede iniciar varios tipos de instancias, lo que garantiza que no dependa de la disponibilidad de ningún tipo de instancia individual. Esto aumenta la disponibilidad general de las instancias de su flota.

Distribución de instancias entre zonas de disponibilidad

Una flota puede inicializarse en varias zonas de disponibilidad, lo que permite reducir los costos y mejorar la disponibilidad. Si su flota incluye instancias de spot, la flota selecciona

automáticamente las zonas de disponibilidad en función de sus preferencias respecto al precio y las interrupciones.

Varias opciones de compra

Una flota puede iniciar varias opciones de compra (instancias de spot y bajo demanda), lo que permite optimizar los costos mediante el uso de instancia de spot. También puede aprovechar los descuentos de instancias reservadas y Savings Plans si los utiliza junto con las instancias bajo demanda de la flota.

Sustitución automática de instancias de spot

Si su flota incluye instancias de spot, puede solicitar automáticamente la sustitución de la capacidad de spot si sus instancias de spot se ven interrumpidas. Mediante el reequilibrio de capacidad, una flota también puede supervisar y reemplazar de manera proactiva las instancias de spot que corren un riesgo elevado de interrupción.

Capacidad de reserva bajo demanda

Una flota puede utilizar una reserva de capacidad bajo demanda para reservar capacidad bajo demanda. Una flota también incluye bloques de capacidad para ML, que le permiten reservar instancias de GPU en una fecha futura para respaldar cargas de trabajo de machine learning (ML) de corta duración.

¿Cuál es el mejor método de flota que se puede utilizar?

Como práctica recomendada general, se sugiere iniciar flotas de instancias de spot y bajo demanda con Amazon EC2 Auto Scaling, ya que proporciona características adicionales que puede usar para administrar su flota. La lista de características adicionales incluye la sustitución automática de las comprobaciones de estado para las instancias de spot y bajo demanda, las comprobaciones de estado basadas en las aplicaciones y una integración con Elastic Load Balancing para garantizar una distribución uniforme del tráfico de las aplicaciones a las instancias en buen estado. También puede utilizar grupos de escalado automático cuando utilice servicios de AWS como Amazon ECS, Amazon EKS (grupos de nodos autoadministrados) y Amazon VPC Lattice. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling.

Si no puede usar Amazon EC2 Auto Scaling, podría considerar usar la flota de EC2 o flota de spot. La flota de EC2 y la flota de spot ofrecen la misma funcionalidad básica. Sin embargo, la flota de EC2 solo está disponible mediante una línea de comandos y no proporciona soporte para consolas.

La flota de spot proporciona soporte para consolas, pero utiliza una API heredada sin inversión planificada.

Utilice la siguiente tabla para determinar qué método de flota debe utilizar.

Método de flota	¿Cuándo se debe utilizar?	Caso de uso
Amazon EC2 Auto Scaling	• Necesita varias instancias con una configuración única o una configuración mixta. • Desea automatizar la administración del ciclo de vida de las instancias.	Cree un grupo de Auto Scaling que administre el ciclo de vida de las instancias a la vez que mantiene el número de instancias deseado. Admite escalado horizontal (agregar más instancias) entre los límites mínimo y máximo especificados.
Flota de EC2	• Necesita varias instancias con una configuración única o una configuración mixta. • Desea administrar por sí mismo el ciclo de vida de las instancias. • Si no necesita escalado automático, se recomienda utilizar un tipo `instant` de flota de EC2.	Cree una flota `instant` de instancias bajo demanda e instancias de spot en una única operación, con varias especificaciones de inicio que varían por tipo de instancia , AMI, zona de disponibi lidad o subred. La estrategi a de asignación de instancia de spot se establece de manera predeterminada como `lowest-price` por unidad, pero se recomienda cambiarla a `price-capacity-opt imized` .
Flota de spot	• Se desaconseja encarecid amente utilizar la flota de spot, porque utiliza una API heredada sin inversión planificada.	Utilice la flota de spot solo si necesita soporte de consola para un caso de uso en el que utilizaría una flota de EC2.

Método de flota	¿Cuándo se debe utilizar?	Caso de uso
	• Si desea administrar el ciclo de vida de la instancia, utilice la flota de EC2. • Si no desea administrar el ciclo de vida de la instancia, utilice un grupo de escalado automático.	

Opciones de configuración para la flota de EC2 o la flota de spot

Al planificar una flota de EC2 o una flota de spot, se recomienda tener en cuenta las siguientes opciones a la hora de decidir cómo configurar una flota.

Opción de configuración	Pregunta	Documentación
Tipo de solicitud de flota	¿Desea una flota que envíe una solicitud única para la capacidad objetivo deseada o una flota que mantenga una capacidad objetivo a lo largo del tiempo?	Tipos de solicitud de flota de EC2 y de flota de spot
Spot Instances	¿Planea incluir instancias de spot en su flota? Revise las prácticas recomendadas de spot y utilícelas al planificar la flota para aprovisionar las instancias al menor precio posible.	Prácticas recomendadas para el spot de Amazon EC2
Límite de gastos para su flota	¿Quiere limitar lo que pagará por su flota por hora?	Establezca un límite de gasto para la flota de EC2 o la flota de spot
Tipos de instancias y selección	¿Desea especificar los tipos de instancias de su flota o dejar que Amazon EC2 seleccione los tipos	Especifique atributos para la selección del tipo de instancia

Opción de configuración	Pregunta	Documentación
del tipo de instancia basada en atributos	de instancias que cumplan con los requisitos de su aplicación?	para la flota de EC2 o flota de spot
Ponderación de instancias	¿Desea asignar pesos a cada tipo de instancia para representar su capacidad de computación y rendimiento, de modo que Amazon EC2 pueda seleccionar cualquier combinación de tipos de instancias disponibles para cumplir con la capacidad objetivo deseada?	Utilice la ponderación de instancias para gestionar los costes y el rendimiento de la flota de EC2 o la flota de spot.
Estrategias de asignación	¿Desea decidir si desea optimizar la capacidad disponible, el precio o los tipos de instancias para utilizarlos en las instancias de spot y en las instancias bajo demanda de su flota?	Utilice estrategias de asignación para determinar cómo la flota de EC2 o la flota de spot satisfacen la capacidad de spot y bajo demanda
Reequilibrio de la capacidad	¿Desea que su flota sustituya automáticamente a las instancias de spot en riesgo?	Utilice el reequilibrio de capacidad en la flota de EC2 y la flota de spot para reemplazar las instancias de spot en riesgo
Reserva de capacidad bajo demanda	¿Desea reservar capacidad para las instancias bajo demanda de su flota?	Utilice las reservas de capacidad para reservar capacidad bajo demanda en la flota de EC2

Opción de configuración	Pregunta	Documentación
Varios tipos de reserva de capacidad	¿Desea lanzar instancias en varios tipos de reserva de capacidad, como reservas de capacidad bajo demanda, bloques de capacidad para machine learning y reservas de capacidad interrumpibles, mediante un único grupo de recursos de reserva de capacidad y, de manera opcional, recurrir a la capacidad bajo demanda?	Tutorial: Configure la flota de EC2 para lanzar instancias en varios tipos de reserva de capacidad mediante un grupo de recursos de reserva de capacidad

Tipos de solicitud de flota de EC2 y de flota de spot

> **Note**
>
> La flota de spot utiliza una API heredada sin inversión planificada. Recomendamos utilizar la flota de EC2 o un grupo de escalado automático en su lugar. Para obtener más información, consulte ¿Cuál es el mejor método de flota que se puede utilizar?.

El tipo de solicitud de una flota de EC2 o una flota de spot determina si la solicitud es sincrónica o asincrónica y si se trata de una solicitud puntual para la capacidad objetivo deseada o un esfuerzo continuo para mantener la capacidad a lo largo del tiempo. Al configurar la flota, debe especificar el tipo de solicitud.

Tanto la flota de EC2 como la flota de spot ofrecen dos tipos de solicitudes: `request` y `maintain`. Además, la flota de EC2 ofrece un tercer tipo de solicitud denominado `instant`.

Tipos de solicitudes de flota

`instant` (Solo flota de EC2)

Si configura el tipo de solicitud como `instant`, la flota de EC2 realiza una solicitud puntual síncrona para la capacidad deseada. En la respuesta de la API, devuelve las instancias que se iniciaron, junto con los errores para aquellas instancias que no se pudieron iniciar. Para obtener más información, consulte Configuración de una flota de EC2 de tipo instant.

`request`

Si configura el tipo de solicitud como `request`, la flota realiza una solicitud única asincrónica para la capacidad deseada. Si la capacidad disminuye debido a interrupciones de spot, la flota no intentará reponer Instancias de spot, ni enviará solicitudes en grupos alternativos de spot si la capacidad no está disponible. Al crear una flota de spot de tipo `request` con la consola, desmarque la casilla Mantener la capacidad objetivo

`maintain` (predeterminado)

Si configura el tipo de solicitud como `maintain`, la flota realiza una solicitud asincrónica para la capacidad deseada y la conserva al completar de forma automática las instancias de spot interrumpidas. Para crear una flota de spot de tipo `maintain` con la consola, seleccione la casilla Mantener la capacidad objetivo

Configuración de una flota de EC2 de tipo instant

La flota de EC2 de tipo instantáneo es una solicitud puntual síncrona que realiza un solo intento de iniciar la capacidad deseada. La respuesta de la API incluye una lista de las instancias que se iniciaron, así como los errores relacionados con aquellas instancias que no se pudieron iniciar. Utilizar una flota de EC2 de tipo instantáneo ofrece varios beneficios, que se describen en este artículo. Al final del artículo, se proporcionan configuraciones de ejemplo.

Para cargas de trabajo que requieren una API de inicio único para iniciar instancias EC2, puede utilizar la API RunInstances. Sin embargo, con RunInstances solo puede iniciar instancias bajo demanda o instancias de spot, pero no ambas en la misma solicitud. Además, cuando utiliza RunInstances para iniciar instancias de spot, su solicitud de instancia de spot se limita a un tipo de instancias y a una zona de disponibilidad. Esto se dirige a un único grupo de capacidad de spot (un conjunto de instancias que no se utilizan con el mismo tipo de instancias y zona de disponibilidad). Si el grupo de capacidad de spot no tiene suficiente capacidad de instancia de spot para su solicitud, se produce un error en la llamada a RunInstances.

En lugar de utilizar RunInstances para iniciar instancias de spot, recomendamos que utilice la API CreateFleet con el parámetro `type` establecido en `instant` a fin de obtener los siguientes beneficios:

- Iniciar instancias bajo demanda e instancias de Spot en una sola solicitud. Una flota de EC2 puede iniciar instancias bajo demanda, instancias de spot o ambas. La solicitud de Instancias de spot se

atiende si hay capacidad disponible y el precio máximo por hora especificado en la solicitud es superior al precio de spot.

- Aumentar la disponibilidad de las instancias de spot. Con una flota de EC2 de tipo `instant`, puede iniciar instancias de spot de acuerdo con las prácticas recomendadas para instancias de spot con los beneficios resultantes:
  - Práctica recomendada para instancias de spot: sea flexible con respecto a los tipos de instancias y las zonas de disponibilidad.

    Beneficio: al especificar varios tipos de instancias y zonas de disponibilidad, aumenta el número de grupos de capacidad de spot. Esto da al servicio de spot una mejor oportunidad de encontrar y asignar la capacidad informática de spot deseada. Una buena regla general es ser flexible con al menos 10 tipos de instancias para cada carga de trabajo y asegurarse de que todas las zonas de disponibilidad se encuentren configuradas a fin de utilizarse en la VPC.
  - Práctica recomendada de spot: utilizar la estrategia de asignación price-capacity-optimized.

    Beneficio: la estrategia de asignación `price-capacity-optimized` identifica las instancias de los grupos de capacidad de spot que se encuentran con mayor disponibilidad y luego aprovisiona de manera automática las instancias de los grupos con los precios más bajos. Debido a que la capacidad de la instancia de spot proviene de grupos con capacidad óptima, esto disminuye la posibilidad de que se interrumpan las instancias de spot cuando Amazon EC2 vuelva a necesitar la capacidad.
- Obtener acceso a un conjunto más amplio de capacidades. Para cargas de trabajo que necesitan una API de solo inicialización y cuando prefiera administrar el ciclo de vida de su instancia en lugar de permitir que lo haga la flota de EC2, utilice la flota de EC2 de tipo `instant` en lugar de la API RunInstances. La flota de EC2 proporciona un conjunto más amplio de capacidades que RunInstances, como se demuestra en los siguientes ejemplos. Para todas las demás cargas de trabajo, debe utilizar Amazon EC2 Auto Scaling, ya que proporciona un conjunto de características más completo para una amplia variedad de cargas de trabajo, como aplicaciones respaldadas por ELB, cargas de trabajo en contenedores y trabajos de procesamiento de colas.

Puede utilizar una flota de EC2 de tipo instantáneo para lanzar instancias en Bloques de capacidad. Para obtener más información, consulte Tutorial: Configuración de la flota de EC2 para lanzar instancias en bloques de capacidad.

Los servicios de AWS como Amazon EC2 Auto Scaling y Amazon EMR utilizan la flota de EC2 de tipo instantáneo para iniciar instancias EC2.

Requisitos previos para la flota de EC2 de tipo instantáneo

Para obtener los requisitos previos a fin de crear una flota de EC2, consulte Requisitos previos de flota de EC2.

Funcionamiento de la flota de EC2 de tipo instantáneo

Cuando se trabaja con una flota de EC2 de tipo `instant`, la secuencia de eventos es la siguiente:

1. Configuración: establezca el tipo de solicitud de CreateFleet en `instant`. Para obtener más información, consulte Crear una flota de EC2. Tenga en cuenta que después de realizar la llamada a la API, no podrá modificarla.
2. Solicitud: cuando realice la llamada a la API, Amazon EC2 enviará una solicitud síncrona única para la capacidad deseada.
3. Respuesta: la respuesta de la API incluye una lista de las instancias que se iniciaron, así como los errores relacionados con aquellas instancias que no se pudieron iniciar.
4. Describir: puede describir la flota de EC2 y ver su historial, así como también enumerar las instancias asociadas a esta.
5. Terminar instancias: puede terminar las instancias en cualquier momento.
6. Eliminar la solicitud de flota: la solicitud de flota se puede eliminar manual o automáticamente:
   - Manual: podrá eliminar la solicitud de flota después de que se inicien las instancias.

     Tenga en cuenta que una flota de `instant` eliminada con instancias en ejecución no es compatible. Al eliminar una flota de `instant`, Amazon EC2 termina automáticamente todas sus instancias. En el caso de las flotas con más de 1000 instancias, se podría producir un error en la solicitud de eliminación. Si la flota tiene más de 1000 instancias, primero termine la mayoría de las instancias manualmente y deje 1000 o menos. A continuación, elimine la flota y las instancias restantes se terminarán automáticamente.
   - Automático: Amazon EC2 elimina la solicitud de flota algún tiempo después que ocurra una de estas dos cosas:
     - Se terminan todas las instancias.
     - La flota no puede iniciar ninguna instancia.

Ejemplos

En los siguientes ejemplos, se muestra cómo utilizar la flota de EC2 de tipo `instant` para diferentes casos de uso. Para obtener más información sobre el uso de los parámetros de la API CreateFleet de EC2, consulte CreateFleet en la Referencia de la API de Amazon EC2.

Ejemplos

- Ejemplo 1: iniciar instancias de spot con la estrategia de asignación de capacidad optimizada
- Ejemplo 2: iniciar una única instancia de spot con la estrategia de asignación de capacidad optimizada
- Ejemplo 3: iniciar instancias de spot con ponderación de instancias
- Ejemplo 4: iniciar instancias de spot en una sola zona de disponibilidad
- Ejemplo 5: iniciar instancias de spot de tipo de instancia único dentro de una sola zona de disponibilidad
- Ejemplo 6: iniciar instancias de spot solo si es posible iniciar la capacidad mínima de destino
- Ejemplo 7: iniciar instancias de spot solo si es posible iniciar la capacidad mínima de destino del mismo tipo de instancias en una sola zona de disponibilidad
- Ejemplo 8: iniciar instancias con varias plantillas de inicialización
- Ejemplo 9: iniciar instancias de spot con una base de instancias bajo demanda
- Ejemplo 10: iniciar instancias de spot mediante una estrategia de asignación de capacidad optimizada con una base de instancias bajo demanda con reservas de capacidad y la estrategia de asignación prioritaria
- Ejemplo 11: iniciar instancias de spot con una estrategia de asignación prioritaria de capacidad optimizada
- Ejemplo 12: especificar un parámetro de Systems Manager en lugar de un ID de AMI.

Ejemplo 1: iniciar instancias de spot con la estrategia de asignación de capacidad optimizada

En el siguiente ejemplo, se especifican los parámetros que se requieren en una flota de EC2 de tipo `instant` (instantáneo): una plantilla de inicialización, la capacidad de destino, la opción de compra predeterminada y las modificaciones de la plantilla de inicialización.

- La plantilla de lanzamiento se identifica por su nombre y número de versión.
- Las 12 modificaciones de la plantilla de inicialización especifican 4 tipos de instancias diferentes y 3 subredes diferentes, cada una en una zona de disponibilidad distinta. Cada combinación de

tipos de instancias y subredes define un grupo de capacidad de spot, lo que da como resultado 12 grupos de capacidad de spot.

- La capacidad de destino para la flota es de 20 instancias.
- La opción de compra predeterminada es `spot`, lo que resulta en que la flota intente iniciar 20 instancias de spot en el grupo de capacidad de spot con capacidad óptima para el número de instancias que se iniciarán.

```
{
    "SpotOptions": {
        "AllocationStrategy": "capacity-optimized"
    },
    "LaunchTemplateConfigs": [
      {
         "LaunchTemplateSpecification":{
            "LaunchTemplateName":"ec2-fleet-lt1",
            "Version":"$Latest"
         },
         "Overrides":[
            {
               "InstanceType":"c5.large",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380"
            },
            {
               "InstanceType":"c5.large",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab"
            },
            {
               "InstanceType":"c5.large",
               "SubnetId":"subnet-49e41922"
            },
            {
               "InstanceType":"c5d.large",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380"
            },
            {
               "InstanceType":"c5d.large",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab"
            },
            {
               "InstanceType":"c5d.large",
               "SubnetId":"subnet-49e41922"
```

```
            },
            {
               "InstanceType":"m5.large",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380"
            },
            {
               "InstanceType":"m5.large",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab"
            },
            {
               "InstanceType":"m5.large",
               "SubnetId":"subnet-49e41922"
            },
            {
               "InstanceType":"m5d.large",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380"
            },
            {
               "InstanceType":"m5d.large",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab"
            },
            {
               "InstanceType":"m5d.large",
               "SubnetId":"subnet-49e41922"
            }
         ]
      }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
        "TotalTargetCapacity": 20,
        "DefaultTargetCapacityType": "spot"
    },
    "Type": "instant"
}
```

Ejemplo 2: iniciar una única instancia de spot con la estrategia de asignación de capacidad optimizada

Puede iniciar de forma óptima las instancias de spot de una en una si realiza varias llamadas a la API de la flota de EC2 de tipo `instant` con TotalTargetCapacity establecido en 1.

En el siguiente ejemplo, se especifican los parámetros que se requieren en una flota de EC2 de tipo instantáneo: una plantilla de inicialización, la capacidad de destino, la opción de compra

predeterminada y las modificaciones de la plantilla de inicialización. La plantilla de lanzamiento se identifica por su nombre y número de versión. Las 12 modificaciones de las plantillas de inicialización tienen 4 tipos de instancias diferentes y 3 subredes diferentes, cada una en una zona de disponibilidad distinta. La capacidad de destino de la flota es 1 instancia, y la opción de compra predeterminada es spot, lo que da como resultado que la flota intente iniciar una instancia de spot desde uno de los 12 grupos de capacidad de spot en función de la estrategia de asignación de capacidad optimizada, a fin de iniciar una instancia de spot desde el grupo de capacidad más disponible.

```
{
    "SpotOptions": {
        "AllocationStrategy": "capacity-optimized"
    },
    "LaunchTemplateConfigs": [
      {
         "LaunchTemplateSpecification":{
            "LaunchTemplateName":"ec2-fleet-lt1",
            "Version":"$Latest"
         },
         "Overrides":[
            {
               "InstanceType":"c5.large",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380"
            },
            {
               "InstanceType":"c5.large",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab"
            },
            {
               "InstanceType":"c5.large",
               "SubnetId":"subnet-49e41922"
            },
            {
               "InstanceType":"c5d.large",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380"
            },
            {
               "InstanceType":"c5d.large",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab"
            },
            {
               "InstanceType":"c5d.large",
```

```
                "SubnetId":"subnet-49e41922"
            },
            {
                "InstanceType":"m5.large",
                "SubnetId":"subnet-fae8c380"
            },
            {
                "InstanceType":"m5.large",
                "SubnetId":"subnet-e7188bab"
            },
            {
                "InstanceType":"m5.large",
                "SubnetId":"subnet-49e41922"
            },
            {
                "InstanceType":"m5d.large",
                "SubnetId":"subnet-fae8c380"
            },
            {
                "InstanceType":"m5d.large",
                "SubnetId":"subnet-e7188bab"
            },
            {
                "InstanceType":"m5d.large",
                "SubnetId":"subnet-49e41922"
            }
         ]
      }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
        "TotalTargetCapacity": 1,
        "DefaultTargetCapacityType": "spot"
    },
    "Type": "instant"
}
```

Ejemplo 3: iniciar instancias de spot con ponderación de instancias

En los siguientes ejemplos se usa ponderación de instancias, que significa que el precio se determina por hora de unidad en lugar de por hora de instancia. Cada configuración de inicialización muestra un tipo de instancias y una ponderación diferentes en función de la cantidad de unidades de la carga de trabajo que se pueden ejecutar en la instancia, si se supone que una unidad de la carga de trabajo requiere 15 GB de memoria y 4 vCPU. Por ejemplo, m5.xlarge (4 vCPU y 16 GB

de memoria) puede ejecutar una unidad y tiene una ponderación de 1, m5.2xlarge (8 vCPU y 32 GB de memoria) puede ejecutar dos unidades y tiene una ponderación de 2, y así sucesivamente. La capacidad total de destino se establece en 40 unidades. La opción de compra predeterminada es de spot y la estrategia de asignación es de capacidad optimizada, lo que da como resultado 40 m5.xlarge (40 dividido por 1), 20 m5.2xlarge (40 dividido por 2), 10 m5.4xlarge (40 dividido por 4), 5 m5.8xlarge (40 dividido por 8) o una combinación de los tipos de instancias con ponderaciones que se suman a la capacidad deseada según la estrategia de asignación de capacidad optimizada.

Para obtener más información, consulte Utilice la ponderación de instancias para gestionar los costes y el rendimiento de la flota de EC2 o la flota de spot..

```
{
   "SpotOptions":{
      "AllocationStrategy":"capacity-optimized"
   },
   "LaunchTemplateConfigs":[
      {
         "LaunchTemplateSpecification":{
            "LaunchTemplateName":"ec2-fleet-lt1",
            "Version":"$Latest"
         },
         "Overrides":[
            {
               "InstanceType":"m5.xlarge",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380",
               "WeightedCapacity":1
            },
            {
               "InstanceType":"m5.xlarge",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab",
               "WeightedCapacity":1
            },
            {
               "InstanceType":"m5.xlarge",
               "SubnetId":"subnet-49e41922",
               "WeightedCapacity":1
            },
            {
               "InstanceType":"m5.2xlarge",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380",
               "WeightedCapacity":2
            },
```

```
            {
               "InstanceType":"m5.2xlarge",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab",
               "WeightedCapacity":2
            },
            {
               "InstanceType":"m5.2xlarge",
               "SubnetId":"subnet-49e41922",
               "WeightedCapacity":2
            },
            {
               "InstanceType":"m5.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380",
               "WeightedCapacity":4
            },
            {
               "InstanceType":"m5.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab",
               "WeightedCapacity":4
            },
            {
               "InstanceType":"m5.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-49e41922",
               "WeightedCapacity":4
            },
            {
               "InstanceType":"m5.8xlarge",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380",
               "WeightedCapacity":8
            },
            {
               "InstanceType":"m5.8xlarge",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab",
               "WeightedCapacity":8
            },
            {
               "InstanceType":"m5.8xlarge",
               "SubnetId":"subnet-49e41922",
               "WeightedCapacity":8
            }
         ]
      }
   ],
   "TargetCapacitySpecification":{
```

```
      "TotalTargetCapacity":40,
      "DefaultTargetCapacityType":"spot"
   },
   "Type":"instant"
}
```

Ejemplo 4: iniciar instancias de spot en una sola zona de disponibilidad

Puede configurar una flota para iniciar todas las instancias en una sola zona de disponibilidad al establecer las opciones de spot SingleAvailabilityZone en verdadero.

Las 12 modificaciones de plantillas de lanzamiento tienen tipos de instancias y subredes diferentes (cada una en una zona de disponibilidad independiente), pero la misma capacidad ponderada. La capacidad total de destino es de 20 instancias, la opción de compra predeterminada es de spot y la estrategia de asignación de spot es de capacidad optimizada. La flota de EC2 inicia 20 instancias de spot, todas en una sola zona de disponibilidad, desde los grupos de capacidad de spot con capacidad óptima mediante las especificaciones de inicialización.

```
{
    "SpotOptions": {
        "AllocationStrategy": "capacity-optimized",
        "SingleAvailabilityZone": true
    },
    "LaunchTemplateConfigs": [
      {
         "LaunchTemplateSpecification":{
            "LaunchTemplateName":"ec2-fleet-lt1",
            "Version":"$Latest"
         },
         "Overrides":[
            {
               "InstanceType":"c5.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380"
            },
            {
               "InstanceType":"c5.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab"
            },
            {
               "InstanceType":"c5.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-49e41922"
            },
            {
```

```
            "InstanceType":"c5d.4xlarge",
            "SubnetId":"subnet-fae8c380"
         },
         {
            "InstanceType":"c5d.4xlarge",
            "SubnetId":"subnet-e7188bab"
         },
         {
            "InstanceType":"c5d.4xlarge",
            "SubnetId":"subnet-49e41922"
         },
         {
            "InstanceType":"m5.4xlarge",
            "SubnetId":"subnet-fae8c380"
         },
         {
            "InstanceType":"m5.4xlarge",
            "SubnetId":"subnet-e7188bab"
         },
         {
            "InstanceType":"m5.4xlarge",
            "SubnetId":"subnet-49e41922"
         },
         {
            "InstanceType":"m5d.4xlarge",
            "SubnetId":"subnet-fae8c380"
         },
         {
            "InstanceType":"m5d.4xlarge",
            "SubnetId":"subnet-e7188bab"
         },
         {
            "InstanceType":"m5d.4xlarge",
            "SubnetId":"subnet-49e41922"
         }
      ]
   }
],
"TargetCapacitySpecification": {
    "TotalTargetCapacity": 20,
    "DefaultTargetCapacityType": "spot"
},
"Type": "instant"
```

```
}
```

Ejemplo 5: iniciar instancias de spot de tipo de instancia único dentro de una sola zona de disponibilidad

Puede configurar una flota para iniciar todas las instancias del mismo tipo en una única zona de disponibilidad al establecer SpotOptions SingleInstanceType y SingleAvailabilityZone en verdadero.

Las 12 modificaciones de plantillas de lanzamiento tienen tipos de instancias y subredes diferentes (cada una en una zona de disponibilidad independiente), pero la misma capacidad ponderada. La capacidad total de destino es de 20 instancias, la opción de compra predeterminada es de spot y la estrategia de asignación de spot es de capacidad optimizada. La flota de EC2 inicia 20 instancias de spot del mismo tipo, todas en una sola zona de disponibilidad, desde el grupo de instancias de spot con capacidad óptima mediante las especificaciones de inicialización.

```
{
    "SpotOptions": {
        "AllocationStrategy": "capacity-optimized",
        "SingleInstanceType": true,
        "SingleAvailabilityZone": true
    },
    "LaunchTemplateConfigs": [
      {
         "LaunchTemplateSpecification":{
            "LaunchTemplateName":"ec2-fleet-lt1",
            "Version":"$Latest"
         },
         "Overrides":[
            {
               "InstanceType":"c5.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380"
            },
            {
               "InstanceType":"c5.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab"
            },
            {
               "InstanceType":"c5.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-49e41922"
            },
            {
               "InstanceType":"c5d.4xlarge",
```

```
                "SubnetId":"subnet-fae8c380"
            },
            {
                "InstanceType":"c5d.4xlarge",
                "SubnetId":"subnet-e7188bab"
            },
            {
                "InstanceType":"c5d.4xlarge",
                "SubnetId":"subnet-49e41922"
            },
            {
                "InstanceType":"m5.4xlarge",
                "SubnetId":"subnet-fae8c380"
            },
            {
                "InstanceType":"m5.4xlarge",
                "SubnetId":"subnet-e7188bab"
            },
            {
                "InstanceType":"m5.4xlarge",
                "SubnetId":"subnet-49e41922"
            },
            {
                "InstanceType":"m5d.4xlarge",
                "SubnetId":"subnet-fae8c380"
            },
            {
                "InstanceType":"m5d.4xlarge",
                "SubnetId":"subnet-e7188bab"
            },
            {
                "InstanceType":"m5d.4xlarge",
                "SubnetId":"subnet-49e41922"
            }
         ]
      }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
        "TotalTargetCapacity": 20,
        "DefaultTargetCapacityType": "spot"
    },
    "Type": "instant"
}
```

Ejemplo 6: iniciar instancias de spot solo si es posible iniciar la capacidad mínima de destino

Al establecer las opciones de spot MinTargetCapacity en la capacidad de destino mínima que desea iniciar en conjunto, puede configurar una flota para iniciar instancias solo si es posible iniciar la capacidad mínima de destino.

Al especificar MinTargetCapacity, debe especificar al menos uno de estos parámetros: SingleInstanceType o SingleAvailabilityZone. En este ejemplo, se especifica SingleInstanceType, de modo que las 20 instancias deben utilizar el mismo tipo de instancia.

Las 12 modificaciones de plantillas de lanzamiento tienen tipos de instancias y subredes diferentes (cada una en una zona de disponibilidad independiente), pero la misma capacidad ponderada. La capacidad total de destino y la capacidad mínima de destino se establecen en 20 instancias, la opción de compra predeterminada es de spot y la estrategia de asignación de spot es de capacidad optimizada. La flota de EC2 inicia 20 instancias de spot desde el grupo de capacidad de spot con capacidad óptima mediante las modificaciones de plantilla de inicialización, solo si puede iniciar las 20 instancias a la vez.

```
{
    "SpotOptions": {
        "AllocationStrategy": "capacity-optimized",
        "SingleInstanceType": true,
        "MinTargetCapacity": 20
    },
    "LaunchTemplateConfigs": [
      {
         "LaunchTemplateSpecification":{
            "LaunchTemplateName":"ec2-fleet-lt1",
            "Version":"$Latest"
         },
         "Overrides":[
            {
               "InstanceType":"c5.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380"
            },
            {
               "InstanceType":"c5.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab"
            },
            {
               "InstanceType":"c5.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-49e41922"
```

```
            },
            {
               "InstanceType":"c5d.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380"
            },
            {
               "InstanceType":"c5d.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab"
            },
            {
               "InstanceType":"c5d.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-49e41922"
            },
            {
               "InstanceType":"m5.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380"
            },
            {
               "InstanceType":"m5.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab"
            },
            {
               "InstanceType":"m5.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-49e41922"
            },
            {
               "InstanceType":"m5d.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380"
            },
            {
               "InstanceType":"m5d.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab"
            },
            {
               "InstanceType":"m5d.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-49e41922"
            }
         ]
      }
   ],
   "TargetCapacitySpecification": {
       "TotalTargetCapacity": 20,
       "DefaultTargetCapacityType": "spot"
   },
```

```
    "Type": "instant"
}
```

Ejemplo 7: iniciar instancias de spot solo si es posible iniciar la capacidad mínima de destino del mismo tipo de instancias en una sola zona de disponibilidad

Puede configurar una flota para iniciar instancias solo si es posible iniciar la capacidad mínima de destino con un único tipo de instancias en una sola zona de disponibilidad al establecer las opciones de spot MinTargetCapacity en la capacidad mínima de destino que desea iniciar en conjunto con las opciones SingleInstanceType y SingleAvailabilityZone.

Las 12 especificaciones de inicialización, que modifican la plantilla de inicialización, tienen tipos de instancias y subredes diferentes (cada una en una zona de disponibilidad independiente), pero la misma capacidad ponderada. La capacidad total de destino y la capacidad mínima de destino se establecen en 20 instancias, la opción de compra predeterminada es de spot, la estrategia de asignación de spot es de capacidad optimizada, y SingleInstanceType y SingleAvailabilityZone se establecen en true (verdadero). La flota de EC2 inicia 20 instancias de spot del mismo tipo, todas en una sola zona de disponibilidad, desde el grupo de capacidad de spot con capacidad óptima mediante las especificaciones de inicialización, solo si puede iniciar las 20 instancias a la vez.

```
{
    "SpotOptions": {
        "AllocationStrategy": "capacity-optimized",
        "SingleInstanceType": true,
        "SingleAvailabilityZone": true,
        "MinTargetCapacity": 20
    },
    "LaunchTemplateConfigs": [
      {
         "LaunchTemplateSpecification":{
            "LaunchTemplateName":"ec2-fleet-lt1",
            "Version":"$Latest"
         },
         "Overrides":[
            {
               "InstanceType":"c5.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380"
            },
            {
               "InstanceType":"c5.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab"
            },
```

```
            {
               "InstanceType":"c5.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-49e41922"
            },
            {
               "InstanceType":"c5d.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380"
            },
            {
               "InstanceType":"c5d.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab"
            },
            {
               "InstanceType":"c5d.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-49e41922"
            },
            {
               "InstanceType":"m5.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380"
            },
            {
               "InstanceType":"m5.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab"
            },
            {
               "InstanceType":"m5.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-49e41922"
            },
            {
               "InstanceType":"m5d.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380"
            },
            {
               "InstanceType":"m5d.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab"
            },
            {
               "InstanceType":"m5d.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-49e41922"
            }
         ]
      }
   ],
   "TargetCapacitySpecification": {
```

```
        "TotalTargetCapacity": 20,
        "DefaultTargetCapacityType": "spot"
    },
    "Type": "instant"
}
```

Ejemplo 8: iniciar instancias con varias plantillas de inicialización

Puede configurar una flota a fin de iniciar instancias con diferentes especificaciones de inicialización para diferentes tipos de instancias o grupos de tipos de instancias, al especificar varias plantillas de inicialización. En este ejemplo, queremos tener diferentes tamaños de volumen de EBS para diferentes tipos de instancias y eso se encuentra configurado en las plantillas de inicialización ec2-fleet-lt-4xl, ec2-fleet-lt-9xl y ec2-fleet-lt-18xl.

En este ejemplo, utilizamos 3 plantillas de inicialización diferentes para los 3 tipos de instancias en función de su tamaño. Las modificaciones de especificación de inicio en todas las plantillas de inicio utilizan ponderaciones de instancias según las vCPU del tipo de instancia. La capacidad total de destino es de 144 unidades, la opción de compra predeterminada es de spot y la estrategia de asignación de spot es de capacidad optimizada. La flota de EC2 puede iniciar 9 c5n.4xlarge (144 dividido por 16) con la plantilla de inicialización ec2-fleet-4xl, 4 c5n.9xlarge (144 dividido por 36) con la plantilla de inicialización ec2-fleet-9xl, 2 c5n.18xlarge (144 dividido por 72) con la plantilla de inicialización ec2-fleet-18xl o una combinación de los tipos de instancias con ponderaciones que se suman a la capacidad deseada en función de la estrategia de asignación de capacidad optimizada.

```
{
    "SpotOptions": {
        "AllocationStrategy": "capacity-optimized"
    },
    "LaunchTemplateConfigs": [
      {
         "LaunchTemplateSpecification":{
            "LaunchTemplateName":"ec2-fleet-lt-18xl",
            "Version":"$Latest"
         },
         "Overrides":[
            {
               "InstanceType":"c5n.18xlarge",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380",
               "WeightedCapacity":72
            },
            {
```

```
            "InstanceType":"c5n.18xlarge",
            "SubnetId":"subnet-e7188bab",
            "WeightedCapacity":72
         },
         {
            "InstanceType":"c5n.18xlarge",
            "SubnetId":"subnet-49e41922",
            "WeightedCapacity":72
         }
      ]
   },
   {
      "LaunchTemplateSpecification":{
         "LaunchTemplateName":"ec2-fleet-lt-9xl",
         "Version":"$Latest"
      },
      "Overrides":[
         {
            "InstanceType":"c5n.9xlarge",
            "SubnetId":"subnet-fae8c380",
            "WeightedCapacity":36
         },
         {
            "InstanceType":"c5n.9xlarge",
            "SubnetId":"subnet-e7188bab",
            "WeightedCapacity":36
         },
         {
            "InstanceType":"c5n.9xlarge",
            "SubnetId":"subnet-49e41922",
            "WeightedCapacity":36
         }
      ]
   },
   {
      "LaunchTemplateSpecification":{
         "LaunchTemplateName":"ec2-fleet-lt-4xl",
         "Version":"$Latest"
      },
      "Overrides":[
         {
            "InstanceType":"c5n.4xlarge",
            "SubnetId":"subnet-fae8c380",
            "WeightedCapacity":16
```

```
            },
            {
               "InstanceType":"c5n.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab",
               "WeightedCapacity":16
            },
            {
               "InstanceType":"c5n.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-49e41922",
               "WeightedCapacity":16
            }
         ]
      }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
        "TotalTargetCapacity": 144,
        "DefaultTargetCapacityType": "spot"
    },
    "Type": "instant"
}
```

Ejemplo 9: iniciar instancias de spot con una base de instancias bajo demanda

En el siguiente ejemplo, se especifica una capacidad total de destino de 20 instancias para la flota y una capacidad de destino de 5 instancias bajo demanda. La opción de compra predeterminada es de spot. La flota inicia 5 instancias bajo demanda según lo especificado, pero debe iniciar 15 instancias más para cubrir la capacidad total de destino. La opción de compra aplicada a la diferencia se calcula como TotalTargetCapacity – OnDemandTargetCapacity = DefaultTargetCapacityType, lo que da lugar a que la flota lance 15 instancias de spot desde uno de los 12 grupos de capacidad de spot según la estrategia de asignación de capacidad optimizada.

```
{
    "SpotOptions": {
        "AllocationStrategy": "capacity-optimized"
    },
    "LaunchTemplateConfigs": [
      {
         "LaunchTemplateSpecification":{
            "LaunchTemplateName":"ec2-fleet-lt1",
            "Version":"$Latest"
         },
         "Overrides":[
```

```
            {
               "InstanceType":"c5.large",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380"
            },
            {
               "InstanceType":"c5.large",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab"
            },
            {
               "InstanceType":"c5.large",
               "SubnetId":"subnet-49e41922"
            },
            {
               "InstanceType":"c5d.large",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380"
            },
            {
               "InstanceType":"c5d.large",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab"
            },
            {
               "InstanceType":"c5d.large",
               "SubnetId":"subnet-49e41922"
            },
            {
               "InstanceType":"m5.large",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380"
            },
            {
               "InstanceType":"m5.large",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab"
            },
            {
               "InstanceType":"m5.large",
               "SubnetId":"subnet-49e41922"
            },
            {
               "InstanceType":"m5d.large",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380"
            },
            {
               "InstanceType":"m5d.large",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab"
            },
```

```
            {
               "InstanceType":"m5d.large",
               "SubnetId":"subnet-49e41922"
            }
         ]
      }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
        "TotalTargetCapacity": 20,
        "OnDemandTargetCapacity": 5,
        "DefaultTargetCapacityType": "spot"
    },
    "Type": "instant"
}
```

Ejemplo 10: iniciar instancias de spot mediante una estrategia de asignación de capacidad optimizada con una base de instancias bajo demanda con reservas de capacidad y la estrategia de asignación prioritaria

Puede configurar una flota para que utilice primero reservas de capacidad bajo demanda al iniciar instancias bajo demanda con el tipo de capacidad de destino predeterminado configurado como spot, al establecer la estrategia de uso de las Reservas de capacidad en use-capacity-reservations-first. Y si varios grupos de instancias tienen reservas de capacidad sin utilizar, se aplica la estrategia de asignación bajo demanda seleccionada. En este ejemplo, la estrategia de asignación bajo demanda es prioritaria.

En este ejemplo, hay 6 reservas de capacidad disponibles sin utilizar. Esto es inferior a la capacidad de destino bajo demanda de 10 instancias bajo demanda de la flota.

La cuenta tiene las siguientes 6 reservas de capacidad sin utilizar en 2 grupos. El número de reservas de capacidad en cada grupo lo indica AvailableInstanceCount.

```
{
    "CapacityReservationId": "cr-111",
    "InstanceType": "m5.large",
    "InstancePlatform": "Linux/UNIX",
    "AvailabilityZone": "us-east-1a",
    "AvailableInstanceCount": 3,
    "InstanceMatchCriteria": "open",
    "State": "active"
}
```

```
{
    "CapacityReservationId": "cr-222",
    "InstanceType": "c5.large",
    "InstancePlatform": "Linux/UNIX",
    "AvailabilityZone": "us-east-1a",
    "AvailableInstanceCount": 3,
    "InstanceMatchCriteria": "open",
    "State": "active"
}
```

La siguiente configuración de flota solo muestra las configuraciones pertinentes para este ejemplo. La estrategia de asignación bajo demanda es prioritaria y la estrategia de uso de las Reservas de capacidad es use-capacity-reservations-first. La estrategia de asignación de spot es de capacidad optimizada. La capacidad total de destino es de 20, la capacidad de destino bajo demanda es de 10 y el tipo de capacidad de destino predeterminado es de spot.

```
{
    "SpotOptions": {
        "AllocationStrategy": "capacity-optimized"
    },
    "OnDemandOptions":{
       "CapacityReservationOptions": {
         "UsageStrategy": "use-capacity-reservations-first"
       },
       "AllocationStrategy":"prioritized"
    },
    "LaunchTemplateConfigs": [
      {
         "LaunchTemplateSpecification":{
            "LaunchTemplateName":"ec2-fleet-lt1",
            "Version":"$Latest"
         },
         "Overrides":[
            {
               "InstanceType":"c5.large",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380",
               "Priority": 1.0
            },
            {
               "InstanceType":"c5.large",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab",
               "Priority": 2.0
            },
```

```
            {
               "InstanceType":"c5.large",
               "SubnetId":"subnet-49e41922",
               "Priority": 3.0
            },
            {
               "InstanceType":"c5d.large",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380",
               "Priority": 4.0
            },
            {
               "InstanceType":"c5d.large",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab",
               "Priority": 5.0
            },
            {
               "InstanceType":"c5d.large",
               "SubnetId":"subnet-49e41922",
               "Priority": 6.0
            },
            {
               "InstanceType":"m5.large",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380",
               "Priority": 7.0
            },
            {
               "InstanceType":"m5.large",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab",
               "Priority": 8.0
            },
            {
               "InstanceType":"m5.large",
               "SubnetId":"subnet-49e41922",
               "Priority": 9.0
            },
            {
               "InstanceType":"m5d.large",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380",
               "Priority": 10.0
            },
            {
               "InstanceType":"m5d.large",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab",
               "Priority": 11.0
```

```
            },
            {
               "InstanceType":"m5d.large",
               "SubnetId":"subnet-49e41922",
               "Priority": 12.0
            }
         ]
      }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
        "TotalTargetCapacity": 20,
        "OnDemandTargetCapacity": 10,
        "DefaultTargetCapacityType": "spot"
    },
    "Type": "instant"
}
```

Después de crear la flota de tipo instantáneo con la configuración anterior, se inician las siguientes 20 instancias para cumplir con la capacidad de destino:

- 7 instancias c5.large bajo demanda en us-east-1a, c5.large en us-east-1a tiene más prioridad y hay 3 reservas de capacidad c5.large disponibles sin utilizar. Las reservas de capacidad se utilizan primero para iniciar 3 instancias bajo demanda y se inician 4 instancias bajo demanda adicionales de acuerdo con la estrategia de asignación bajo demanda, que es prioritaria en este ejemplo.
- 3 instancias m5.large bajo demanda en us-east-1a, m5.large en us-east-1a se prioriza en segundo lugar y hay 3 reservas de capacidad m5.large disponibles sin utilizar.
- 10 instancias de spot de uno de los 12 grupos de capacidad de spot que tiene la capacidad óptima de acuerdo con la estrategia de asignación de capacidad optimizada.

Después de lanzar la flota, puede ejecutar describe-capacity-reservations para ver cuántas reservas de capacidad sin utilizar quedan. En este ejemplo, debería ver la siguiente respuesta, que muestra que se utilizaron todas las reservas de capacidad c5.large y m5.large.

```
{
    "CapacityReservationId": "cr-111",
    "InstanceType": "m5.large",
    "AvailableInstanceCount": 0
}

{
```

```
    "CapacityReservationId": "cr-222",
    "InstanceType": "c5.large",
    "AvailableInstanceCount": 0
}
```

Ejemplo 11: iniciar instancias de spot con una estrategia de asignación prioritaria de capacidad optimizada

En el siguiente ejemplo, se especifican los parámetros que se requieren en una flota de EC2 de tipo instantáneo: una plantilla de lanzamiento, la capacidad de destino, la opción de compra predeterminada y las modificaciones de la plantilla de lanzamiento. La plantilla de lanzamiento se identifica por su nombre y número de versión. Las 12 especificaciones de inicialización que modifican la plantilla de inicialización tienen 4 tipos de instancias diferentes con una prioridad asignada y 3 subredes diferentes, cada una en una zona de disponibilidad independiente. La capacidad de destino de la flota es de 20 instancias, y la opción de compra predeterminada es de spot, lo que da como resultado que la flota intente iniciar 20 instancias de spot desde uno de los 12 grupos de capacidad de spot en función de la estrategia de asignación prioritaria de capacidad optimizada, que implementa las prioridades en la medida en que sea posible, pero primero optimiza la capacidad.

```
{
    "SpotOptions": {
        "AllocationStrategy": "capacity-optimized-prioritized"
    },
    "LaunchTemplateConfigs": [
      {
         "LaunchTemplateSpecification":{
            "LaunchTemplateName":"ec2-fleet-lt1",
            "Version":"$Latest"
         },
         "Overrides":[
            {
               "InstanceType":"c5.large",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380",
               "Priority": 1.0
            },
            {
               "InstanceType":"c5.large",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab",
               "Priority": 1.0
            },
            {
               "InstanceType":"c5.large",
```

```
            "SubnetId":"subnet-49e41922",
            "Priority": 1.0
         },
         {
            "InstanceType":"c5d.large",
            "SubnetId":"subnet-fae8c380",
            "Priority": 2.0
         },
         {
            "InstanceType":"c5d.large",
            "SubnetId":"subnet-e7188bab",
            "Priority": 2.0
         },
         {
            "InstanceType":"c5d.large",
            "SubnetId":"subnet-49e41922",
            "Priority": 2.0
         },
         {
            "InstanceType":"m5.large",
            "SubnetId":"subnet-fae8c380",
            "Priority": 3.0
         },
         {
            "InstanceType":"m5.large",
            "SubnetId":"subnet-e7188bab",
            "Priority": 3.0
         },
         {
            "InstanceType":"m5.large",
            "SubnetId":"subnet-49e41922",
            "Priority": 3.0
         },
         {
            "InstanceType":"m5d.large",
            "SubnetId":"subnet-fae8c380",
            "Priority": 4.0
         },
         {
            "InstanceType":"m5d.large",
            "SubnetId":"subnet-e7188bab",
            "Priority": 4.0
         },
         {
```

```
                "InstanceType":"m5d.large",
                "SubnetId":"subnet-49e41922",
                "Priority": 4.0
            }
         ]
      }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
        "TotalTargetCapacity": 20,
        "DefaultTargetCapacityType": "spot"
    },
    "Type": "instant"
}
```

Ejemplo 12: especificar un parámetro de Systems Manager en lugar de un ID de AMI.

El siguiente ejemplo utiliza una plantilla de inicialización para especificar la configuración de la instancia en la flota. En este ejemplo, para `ImageId`, en lugar de especificar un ID de AMI, se hace referencia a la AMI con un parámetro de System Manager. Al iniciar la instancia, el parámetro Systems Manager se convertirá en un ID de AMI.

En este ejemplo, el parámetro Systems Manager se especifica en un formato válido: `resolve:ssm:golden-ami`. Existen otros formatos válidos para el parámetro Systems Manager. Para obtener más información, consulte Uso de un parámetro de Systems Manager en lugar de un ID de AMI.

> **Note**
>
> El tipo de flota debe ser `instant`. Otros tipos de flota no admiten la especificación de un parámetro de System Manager en lugar de un ID de AMI.

```
{
    "LaunchTemplateData": {
        "ImageId": "resolve:ssm:golden-ami",
        "InstanceType": "m5.4xlarge",
        "TagSpecifications": [{
            "ResourceType": "instance",
            "Tags": [{
                "Key": "Name",
                "Value": "webserver"
```

```
            }]
        }]
    }
}
```

Establezca un límite de gasto para la flota de EC2 o la flota de spot

Puede establecer un límite de cuánto está dispuesto a gastar por hora en su flota de EC2 o en su flota de Spot. Cuando se alcanza el límite de gasto, la flota deja de iniciar instancias, incluso si no se ha alcanzado la capacidad objetivo.

Existen límites de gasto diferentes para las instancias bajo demanda y las instancias de spot.

Para configurar un límite de gasto para las instancias bajo demanda y las instancias de spot en su flota de EC2

Utilice el comando create-fleet y los siguientes parámetros:

- Para las instancias bajo demanda: en la estructura `OnDemandOptions`, especifique su límite de gasto en el campo `MaxTotalPrice`.
- Para instancias de spot: en la estructura `SpotOptions`, especifique su límite de gasto en el campo `MaxTotalPrice`.

Para configurar un límite de gasto para las instancias bajo demanda y las instancias de spot en su flota de EC2

Puede utilizar la consola de Amazon EC2 o la AWS CLI para configurar su límite de gasto.

(Consola) Al crear la flota de spot, seleccione la casilla Definir el costo máximo de las instancias de spot y, a continuación, introduzca un valor en Definir el costo máximo (por hora). Para obtener más información, consulte el paso 6.e. en Creación de una solicitud de flota de spot con los parámetros definidos.

(AWS CLI) Utilice el comando request-spot-fleet y los siguientes parámetros:

- Para instancias bajo demanda: especifique su límite de gasto en el campo `OnDemandMaxTotalPrice`.
- Para instancias de spot: especifique su límite de gasto en el campo `SpotMaxTotalPrice`.

Ejemplos

En los siguientes ejemplos, se muestran dos situaciones diferentes. En el primer ejemplo, la flota deja de iniciar instancias bajo demanda cuando alcanza la capacidad objetivo establecida para las instancias bajo demanda (`OnDemandTargetCapacity`). En el segundo ejemplo, la flota deja de iniciar instancias bajo demanda cuando ha alcanzado la cantidad máxima que está dispuesto a pagar por hora para las instancias bajo demanda (`MaxTotalPrice`).

Ejemplo: dejar de iniciar instancias bajo demanda cuando se alcanza la capacidad objetivo

Dada una solicitud de instancias bajo demanda `m4.large`, donde:

- Precio bajo demanda: 0,10 USD por hora
- `OnDemandTargetCapacity`: 10
- `MaxTotalPrice`: 1,50 USD

La flota inicia 10 instancias bajo demanda porque el total de 1,00 USD (10 instancias x 0,10 USD) no supera el `MaxTotalPrice` de 1,50 USD para instancias bajo demanda.

Ejemplo: dejar de iniciar instancias bajo demanda cuando se alcanza el precio máximo total.

Dada una solicitud de instancias bajo demanda `m4.large`, donde:

- Precio bajo demanda: 0,10 USD por hora
- `OnDemandTargetCapacity`: 10
- `MaxTotalPrice`: 0,80 USD

Si la flota inicia la capacidad objetivo bajo demanda (10 instancias bajo demanda), el costo total por hora sería de 1,00 USD. Esto es más que la cantidad especificada (0,80 USD) como `MaxTotalPrice` para instancias bajo demanda. Para evitar gastar más de lo que está dispuesto a pagar, la flota inicia solo 8 instancias bajo demanda (por debajo de la capacidad objetivo bajo demanda) porque la inicialización de más superaría el `MaxTotalPrice` para instancias bajo demanda.

Instancias de rendimiento ampliable

Si inicia instancias de spot mediante un tipo de instancias de rendimiento ampliable y si piensa utilizar instancias de spot de rendimiento ampliable inmediatamente y durante un corto periodo

de tiempo, sin tiempo de inactividad para acumular créditos de CPU, le recomendamos que las lance en modo estándar para evitar pagar costos más elevados. Si inicia instancias de spot de rendimiento ampliable en modo ilimitado y amplía el uso de la CPU inmediatamente, gastará créditos sobrantes para el rendimiento ampliable. Si utiliza la instancia durante un periodo corto de tiempo, la instancia no tiene tiempo de acumular créditos de CPU para compensar los créditos sobrantes y se le cobrarán dichos créditos sobrantes al terminar la instancia.

El modo ilimitado resulta adecuado para instancias de spot de rendimiento ampliable solo si la instancia se ejecuta el tiempo suficiente para acumular créditos de CPU para el rendimiento ampliable. De lo contrario, al tener que pagar los créditos sobrantes, las instancias de spot con rendimiento ampliable serán más caras que otras instancias. Para obtener más información, consulte Cuando utilizar el modo ilimitado en lugar del modo de CPU fija.

Los créditos de lanzamiento tienen como objetivo ofrecer una experiencia de lanzamiento inicial productiva para instancias T2 proporcionando recursos de computación suficientes para configurar la instancia. No se permiten inicializaciones repetidas de instancias T2 para acceder a nuevos créditos de inicialización. Si necesita una CPU sostenida, puede ganar créditos (mediante un periodo de reposo), utilizar el modo ilimitado para las instancias de spot T2 o utilizar un tipo de instancia con CPU dedicada.

Especifique atributos para la selección del tipo de instancia para la flota de EC2 o flota de spot

Al crear una flota de EC2 o flota de spot, debe especificar uno o varios tipos de instancias para configurar las instancias bajo demanda y las instancias de spot de la flota. Como alternativa a especificar de forma manual los tipos de instancia, puede especificar los atributos que debe tener una instancia y Amazon EC2 identificará todos los tipos de instancias con esos atributos. Esto se conoce como selección de tipo de instancia basada en atributos. Por ejemplo, puede especificar el número mínimo y máximo de vCPU necesarios para sus instancias y la flota iniciará las instancias mediante cualquier tipo de instancia disponible que cumpla con esos requisitos de vCPU.

La selección de tipo de instancia basada en atributos es ideal para cargas de trabajo y marcos que pueden ser flexibles sobre los tipos de instancias que utilizan, como cuando se ejecutan contenedores o flotas web, se procesan macrodatos y se implementan herramientas de integración e implementación continuas (CI/CD).

Ventajas

La selección de tipo de instancia basada en atributos posee los siguientes beneficios:

- Uso fácil de los tipos de instancias correctos: con tantos tipos de instancias disponibles, encontrar los tipos de instancias adecuados para su carga de trabajo puede necesitar mucho tiempo. Cuando especifica atributos de instancia, los tipos de instancia tendrán automáticamente los atributos necesarios para la carga de trabajo.
- Configuración simplificada: para especificar de forma manual varios tipos de instancias para una flota, debe crear una anulación de la plantilla de inicialización independiente para cada tipo de instancia. Sin embargo, con la selección de tipo de instancia basada en atributos, para proporcionar varios tipos de instancias solo necesita especificar los atributos de instancia en la plantilla de lanzamiento o en una anulación de la plantilla de lanzamiento.
- Uso automático de nuevos tipos de instancias: cuando se especifican atributos de instancia en lugar de tipos de instancias, su flota puede utilizar tipos de instancias de nueva generación a medida que se publican, con lo que se prueba la eficiencia futura de la configuración de la flota.
- Flexibilidad del tipo de instancia: cuando se especifican atributos de instancias en lugar de tipos de instancias, la flota puede seleccionar entre una amplia gama de tipos de instancias para iniciar instancias de spot, de forma que se siguen las prácticas recomendadas de spot con respecto a la flexibilidad del tipo de instancia.

Temas

- Cómo funciona la selección de tipo de instancia basada en atributos
- Protección de precios
- Protección del rendimiento
- Consideraciones
- Cree una flota de EC2 con selección de tipo de instancia basada en atributos
- Cree una flota de spot con la selección de tipo de instancia basada en atributos
- Ejemplos de configuraciones de flota de EC2 válidas y no válidas
- Ejemplos de configuraciones de flota de spot válidas y no válidas
- Vista previa de tipos de instancia con atributos especificados

Cómo funciona la selección de tipo de instancia basada en atributos

Para utilizar la selección de tipo de instancia basada en atributos en la configuración de la flota, debe reemplazar la lista de tipos de instancias por una lista de atributos de instancia que requieren las instancias. La flota de EC2 o la flota de spot iniciará instancias en cualquier tipo de instancia disponible que tenga los atributos de instancia especificados.

Temas

- Tipos de atributos de instancia
- Dónde configurar la selección de tipo de instancia basada en atributos
- Cómo utiliza la flota de EC2 o flota de spot la selección de tipo de instancia basada en atributos al aprovisionar una flota.

Tipos de atributos de instancia

Hay varios atributos de instancia que puede especificar para expresar los requisitos de computación, como, por ejemplo:

- Recuento de vCPU: el número mínimo y máximo de vCPU por instancia.
- Memoria: los GiB de memoria mínimos y máximos por instancia.
- Almacenamiento local: si se usarán volúmenes de almacén de instancias o EBS para el almacenamiento local.
- Rendimiento ampliable: si se usará la familia de instancias T, incluidos los tipos T4g, T3a, T3 y T2.

Para obtener una descripción de cada atributo y los valores predeterminados, consulte InstanceRequirements en la Referencia de la API de Amazon EC2.

Dónde configurar la selección de tipo de instancia basada en atributos

Según si utiliza la consola o la AWS CLI, puede especificar los atributos de instancia para la selección de tipo de instancia basada en atributos de la siguiente manera:

En la consola, puede especificar los atributos de la instancia en los siguientes componentes de configuración de la flota:

- En una plantilla de inicialización y, luego, hacer referencia a la plantilla de inicialización en la solicitud de flota
- (Solo flota de spot) En la solicitud de flota

En la AWS CLI puede especificar los atributos de la instancia en uno o todos los siguientes componentes de configuración de la flota:

- En una plantilla de inicialización y, luego, hacer referencia a la plantilla de inicialización en la solicitud de flota

- En una anulación de la plantilla de inicialización

  Si desea una combinación de instancias que utilizan diferentes AMI, puede especificar atributos de instancia en varias anulaciones de plantillas de lanzamiento. Por ejemplo, distintos tipos de instancias pueden utilizar procesadores x86 y basados en Arm.

- (Solo flota de spot) En una especificación de inicio

Cómo utiliza la flota de EC2 o flota de spot la selección de tipo de instancia basada en atributos al aprovisionar una flota.

La flota de EC2 o flota de spot aprovisiona una flota de la siguiente manera:

- Identifica los tipos de instancias que tienen los atributos especificados.
- Utiliza la protección de precios para determinar qué tipos de instancias excluir.
- Determina los grupos de capacidad desde los que considerará iniciar las instancias en función de las regiones de AWS o zonas de disponibilidad que tienen tipos de instancias coincidentes.
- Aplica la estrategia de asignación especificada para determinar desde qué grupos de capacidad se van a iniciar las instancias.

  Tenga en cuenta que la selección de tipo de instancia basada en atributos no selecciona los grupos de capacidad desde los que se aprovisiona la flota; eso depende de las estrategias de asignación.

  Si especifica una estrategia de asignación, la flota iniciará instancias según la estrategia de asignación especificada.

  - Para las instancias de spot, la selección del tipo de instancia basada en atributos admite las estrategias de asignación de la capacidad de precio optimizada, la capacidad optimizada, y el precio más bajo. Tenga en cuenta que no recomendamos la estrategia de asignación de spot del precio más bajo porque presenta el mayor riesgo de interrupción para las instancias de spot.
  - Para las instancias bajo demanda, la selección de tipo de instancia basada en atributos admite la estrategia de asignación del precio más bajo.
- Si no hay capacidad para los tipos de instancias con los atributos de instancia especificados, no se pueden lanzar instancias y la flota devuelve un error.

Protección de precios

La protección de precios es una característica que impide que su flota de EC2 o flota de spot utilice tipos de instancias que consideraría demasiado caros, incluso si se ajustan a los atributos especificados. Para utilizar la protección de precios, debe establecer un umbral de precios. A continuación, cuando Amazon EC2 selecciona tipos de instancias con sus atributos, excluye los tipos de instancias con precios superiores al umbral.

La forma en que Amazon EC2 calcula el umbral de precio es la siguiente:

- En primer lugar, Amazon EC2 identifica el tipo de instancia con el precio más bajo entre los que coinciden con sus atributos.
- A continuación, Amazon EC2 toma el valor (expresado como porcentaje) que especificó para el parámetro de protección de precios y lo multiplica por el precio del tipo de instancias identificado. El resultado es el precio que se utiliza como umbral de precio.

Existen límites de precios diferentes para las instancias bajo demanda y las instancias de spot.

Cuando crea una flota con la selección del tipo de instancia basada en atributos, se habilita la protección de precios de forma predeterminada. Puede mantener los valores predeterminados o especificar los suyos.

También puede desactivar la protección de precios. Para indicar que no hay umbral de protección de precios, especifique un valor de porcentaje alto, como 999999.

Temas

- Cómo se identifica el tipo de instancia con el precio más bajo
- Protección de precios de las instancias bajo demanda
- Protección de precios de instancias de spot
- Especificación del umbral de protección de precios

Cómo se identifica el tipo de instancia con el precio más bajo

Amazon EC2 determina el precio en el que se basará el umbral de precios mediante la identificación del tipo de instancia con el precio más bajo entre los que coinciden con los atributos especificados. Lo hace de la siguiente forma:

- En primer lugar, analiza los tipos de instancias C, M o R de la generación actual que coincidan con sus atributos. Si encuentra alguna coincidencia, identifica el tipo de instancia con el precio más bajo.
- Si no hay ninguna coincidencia, analiza los tipos de instancias de la generación actual que coincidan con sus atributos. Si encuentra alguna coincidencia, identifica el tipo de instancia con el precio más bajo.
- Si no hay ninguna coincidencia, analiza los tipos de instancias de la generación anterior que coincidan con sus atributos e identifica el tipo de instancia con el precio más bajo.

Protección de precios de las instancias bajo demanda

El umbral de protección de precios para los tipos de instancias bajo demanda se calcula como un porcentaje superior al tipo de instancia bajo demanda identificado con el precio más bajo (`OnDemandMaxPricePercentageOverLowestPrice`). Especificará el porcentaje más alto que está dispuesto a pagar. Si no especifica este parámetro, se utilizará el valor predeterminado `20` para calcular un umbral de protección de precios superior en un 20 % al precio identificado.

Por ejemplo, si el precio de la instancia bajo demanda identificada es `0.4271` y usted especificó `25`, el umbral de precios es un 25 % superior a `0.4271`. Se calcula como se indica a continuación: `0.4271 * 1.25 = 0.533875`. El precio calculado es el máximo que está dispuesto a pagar por las instancias bajo demanda y, en este ejemplo, Amazon EC2 excluirá cualquier tipo de instancia bajo demanda que cueste más de `0.533875`.

Protección de precios de instancias de spot

De manera predeterminada, Amazon EC2 aplicará automáticamente una protección óptima del precio de las instancias de spot para seleccionar de manera coherente entre una amplia gama de tipos de instancia. También puede configurar manualmente la protección de precios. Sin embargo, dejar que Amazon EC2 lo haga puede aumentar la probabilidad de que se agote la capacidad de spot.

Puede especificar manualmente la protección de precios con una de las opciones siguientes. Si configura manualmente la protección de precios, le recomendamos utilizar la primera opción.

- Un porcentaje del tipo de instancia bajo demanda identificado con el precio más bajo [`MaxSpotPriceAsPercentageOfOptimalOnDemandPrice`]

  Por ejemplo, si el precio del tipo de instancia bajo demanda identificado es `0.4271` y usted especificó `60`, el umbral de precios es un 60 % de `0.4271`. Se calcula como se indica a

continuación: `0.4271 * 0.60 = 0.25626`. El precio calculado es el máximo que está dispuesto a pagar por las instancias de spot y, en este ejemplo, Amazon EC2 excluirá cualquier tipo de instancia de spot que cueste más de `0.25626`.

- Un porcentaje superior al tipo de instancia de spot identificado con el precio más bajo [`SpotMaxPricePercentageOverLowestPrice`]

  Por ejemplo, si el precio del tipo de instancia de spot identificado es `0.1808` y usted especificó `25`, el umbral de precios es un 25 % superior a `0.1808`. Se calcula como se indica a continuación: `0.1808 * 1.25 = 0.226`. El precio calculado es el máximo que está dispuesto a pagar por las instancias de spot y, en este ejemplo, Amazon EC2 excluirá cualquier tipo de instancia de spot que cueste más de `0.266`. No le recomendamos utilizar este parámetro porque los precios de spot pueden fluctuar y, por lo tanto, su umbral de protección de precios también puede fluctuar.

Especificación del umbral de protección de precios

Para especificar el límite de protección de precios mediante la AWS CLI

Cuando cree una flota de EC2 o la flota de spot mediante la AWS CLI, configure la flota para la selección del tipo de instancia basada en atributos y, a continuación, haga lo siguiente:

- Para especificar el límite de protección de precios de las instancias bajo demanda, en el archivo de configuración JSON, en la estructura `InstanceRequirements`, en `OnDemandMaxPricePercentageOverLowestPrice`, ingrese el límite de protección de precios en forma de porcentaje.
- Para especificar el umbral de protección de precios de las instancias de spot, en el archivo de configuración JSON, en la estructura `InstanceRequirements`, especifique uno de los siguientes parámetros:
  - En `MaxSpotPriceAsPercentageOfOptimalOnDemandPrice`, introduzca el umbral de protección de precios en forma de porcentaje.
  - En `SpotMaxPricePercentageOverLowestPrice`, ingrese el umbral de protección de precios en forma de porcentaje.

Para obtener más información, consulte Cree una flota de EC2 con selección de tipo de instancia basada en atributos o Cree una flota de spot con la selección de tipo de instancia basada en atributos.

(Solo en la flota de spot) Para especificar el límite de protección de precios mediante la consola

Cuando cree una flota de spot en la consola, configure la flota para la selección del tipo de instancia basada en atributos y, a continuación, haga lo siguiente:

- Para especificar el límite de protección de precios de la instancia bajo demanda, en Atributo de instancia adicional, elija Protección de precios bajo demanda elija Agregar atributo, y luego ingrese el límite de protección de precios en forma de porcentaje.
- Para especificar el límite de protección de precios de la instancia de spot, Atributo de instancia adicional, elija Protección de precios de spot, elija Agregar atributo, elija un valor base en el que asentar su precio y, a continuación, ingrese el límite de protección de precios en forma de porcentaje.

> **Note**
>
> Cuando crea la flota, si establece `TargetCapacityUnitType` en `vcpu` o `memory-mib`, el límite de protección de precios se aplica en función del precio por vCPU o por memoria en lugar del precio por instancia.

Protección del rendimiento

La protección de rendimiento es una función que asegura que la flota de EC2 o de spot utilice tipos de instancias que cumplan o superen un rendimiento base especificado. Para utilizar la protección del rendimiento, debe especificar una familia de instancias como referencia base. Las capacidades de la familia de instancias especificada definen el nivel mínimo aceptable de rendimiento. Cuando Amazon EC2 selecciona tipos de instancias para la flota, tiene en cuenta los atributos especificados y la referencia de rendimiento. Los tipos de instancias que no cumplen con la referencia de rendimiento se excluyen automáticamente de la selección, incluso si coinciden con los demás atributos especificados. De este modo se garantiza que todos los tipos de instancias seleccionados ofrezcan un rendimiento similar o superior a la referencia establecida por la familia de instancias especificada. Amazon EC2 utiliza esta referencia para orientar la selección del tipo de instancia, pero no se garantiza que los tipos de instancia seleccionados superen siempre la referencia para cada aplicación.

Actualmente, esta característica solo admite el rendimiento de la CPU como factor de rendimiento de referencia. El rendimiento de la CPU del procesador de la CPU de la familia de instancias especificada sirve como referencia de rendimiento, lo que garantiza que los tipos de instancia

seleccionados sean similares a esta referencia o la superen. Las familias de instancias con los mismos procesadores de CPU conducen a los mismos resultados de filtrado, aunque su rendimiento de red o de disco difiera. Por ejemplo, si se especifica `c6in` o `c6i` como referencia base, se obtendrían resultados de filtrado basados en el rendimiento idénticos, ya que ambas familias de instancias utilizan el mismo procesador de CPU.

Familias de instancias no admitidas

No se admiten las siguientes familias de instancias para la protección del rendimiento:

- De uso general: Mac1 | Mac2 | Mac2-m1ultra | Mac2-m2 | Mac2-m2pro | M1 | M2 | T1
- Optimizadas para la computación: C1
- Optimizadas para memoria: U-3tb1 | U-6tb1 | U-9tb1 | U-12tb1 | U-18tb1 | U-24tb1 | U7i-12tb | U7in-16tb | U7in-24tb | U7in-32tb
- De computación acelerada: G3 | G3s | P3dn | P4d | P5
- De computación de alto rendimiento: Hpc7g

Si para habilitar la protección del rendimiento, especifica una familia de instancias admitida, los tipos de instancias devueltos excluirán las familias de instancias no admitidas que se indican más arriba.

Si especifica una familia de instancias no admitida como valor para el rendimiento base, la API devuelve una respuesta vacía para GetInstanceTypesFromInstanceRequirements y una excepción para CreateFleet, RequestSpotFleet, ModifyFleet y ModifySpotFleetRequest.

Ejemplo: establecimiento de una referencia de rendimiento base de la CPU

En el siguiente ejemplo, el requisito de instancias consiste en realizar el lanzamiento con tipos de instancias que tengan núcleos de CPU con el mismo rendimiento que la familia de instancias de `c6i`. Esto descartará los tipos de instancias con procesadores de CPU de menor rendimiento, incluso si cumplen otros requisitos de instancia especificados, como la cantidad de CPU virtuales. Por ejemplo, si los atributos de instancia especificados incluyen 4 CPU virtuales y 16 GB de memoria, se excluirá de la selección un tipo de instancia con estos atributos, pero con un rendimiento de CPU inferior a `c6i`.

```
"BaselinePerformanceFactors": {
        "Cpu": {
            "References": [
                {
                    "InstanceFamily": "c6i"
```

```
                }
            ]
        }
```

Consideraciones

- Puede especificar tipos de instancias o atributos de instancia en una flota de EC2 o en una flota de spot, pero no ambos al mismo tiempo.

  Al utilizar la CLI, las anulaciones de la plantilla de lanzamiento anularán la plantilla de lanzamiento. Por ejemplo, si la plantilla de inicialización contiene un tipo de instancia y la anulación de la plantilla de inicialización contiene atributos de instancia, las instancias identificadas por los atributos de instancia anularán el tipo de instancia en la plantilla de inicialización.
- Al utilizar la CLI, cuando especifica atributos de instancia como anulaciones, no puede especificar ponderaciones ni prioridades al mismo tiempo.
- Puede especificar un máximo de cuatro estructuras `InstanceRequirements` en una configuración de solicitud.

Cree una flota de EC2 con selección de tipo de instancia basada en atributos

Puede configurar una flota EC2 para utilizar la selección de tipo de instancia basada en atributos. No es posible crear una flota de EC2 mediante la consola de Amazon EC2.

Los atributos para la selección de tipos de instancia basada en atributos se especifican en la estructura `InstanceRequirements`. Cuando `InstanceRequirements` se incluye en la configuración de la flota, `InstanceType` y `WeightedCapacity` deben excluirse; no pueden determinar la configuración de la flota al mismo tiempo que los atributos de instancia.

En los ejemplos de AWS CLI y PowerShell, se especifican los siguientes atributos:

- `VCpuCount`: un mínimo de 2 vCPU y un máximo de 4 vCPU. Si no necesita un límite máximo, puede omitir el valor máximo.
- `MemoryMiB`: un mínimo de 8 GiB de memoria y un máximo de 16 GiB. Si no necesita un límite máximo, puede omitir el valor máximo.

Esta configuración identifica cualquier tipo de instancia con 2 a 4 vCPU y de 8 a 16 GiB de memoria. Sin embargo, la protección de precios y la estrategia de asignación pueden excluir algunos tipos de instancia cuando la flota de EC2 aprovisiona la flota.

AWS CLI

Para crear una flota de EC2 con selección de tipo de instancia basada en atributos

Utilice el comando create-fleet para crear una flota de EC2. Especifique la configuración de la flota en un archivo JSON.

```
aws ec2 create-fleet \
    --region us-east-1 \
    --cli-input-json file://file_name.json
```

En el siguiente ejemplo, el archivo *file_name*.json contiene los parámetros que configuran una flota EC2 para utilizar la selección de tipo de instancia basada en atributos.

```
{
    "SpotOptions": {
        "AllocationStrategy": "price-capacity-optimized"
    },
    "LaunchTemplateConfigs": [{
        "LaunchTemplateSpecification": {
            "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
            "Version": "1"
        },
        "Overrides": [{
            "InstanceRequirements": {
                "VCpuCount": {
                    "Min": 2,
                    "Max": 4
                },
                "MemoryMiB": {
                    "Min": 8192,
                    "Max": 16384
                }
            }
        }]
    }],
    "TargetCapacitySpecification": {
        "TotalTargetCapacity": 20,
        "DefaultTargetCapacityType": "spot"
    },
    "Type": "instant"
}
```

PowerShell

Para crear una flota de EC2 con selección de tipo de instancia basada en atributos

Utilice el cmdlet New-EC2Fleet.

```
$vcpuCount = New-Object Amazon.EC2.Model.VCpuCountRangeRequest
$vcpuCount.Min = 2
$vcpuCount.Max = 4
$memoryMiB = New-Object Amazon.EC2.Model.MemoryMiBRequest
$memoryMiB.Min = 8192
$memoryMiB.Max = 16384
$instanceRequirements = New-Object Amazon.EC2.Model.InstanceRequirementsRequest
$instanceRequirements.VCpuCount = $vcpuCount
$instanceRequirements.MemoryMiB = $memoryMiB

$launchTemplateSpec = New-Object
 Amazon.EC2.Model.FleetLaunchTemplateSpecificationRequest
$launchTemplateSpec.LaunchTemplateName = "my-launch-template"
$launchTemplateSpec.Version = "1"
$override = New-Object Amazon.EC2.Model.FleetLaunchTemplateOverridesRequest
$override.InstanceRequirements = $instanceRequirements
$launchTemplateConfig = New-Object Amazon.EC2.Model.FleetLaunchTemplateConfigRequest
$launchTemplateConfig.LaunchTemplateSpecification = $launchTemplateSpec
$launchTemplateConfig.Overrides = @($override)

New-EC2Fleet `
    -SpotOptions_AllocationStrategy "price-capacity-optimized" `
    -LaunchTemplateConfig @($launchTemplateConfig) `
    -TargetCapacitySpecification_DefaultTargetCapacityType "spot" `
    -TargetCapacitySpecification_TotalTargetCapacity 20 `
    -Type "instant"
```

Cree una flota de spot con la selección de tipo de instancia basada en atributos

> **Important**
>
> La flota de spot utiliza una API heredada sin inversión planificada. Recomendamos utilizar la flota de EC2 o un grupo de escalado automático en su lugar. Para obtener más información, consulte ¿Cuál es el mejor método de flota que se puede utilizar?.

Puede configurar una flota para que utilice la selección de tipo de instancia basada en atributos.

Los atributos para la selección de tipos de instancia basada en atributos se especifican en la estructura `InstanceRequirements`. Cuando `InstanceRequirements` se incluye en la configuración de la flota, `InstanceType` y `WeightedCapacity` deben excluirse; no pueden determinar la configuración de la flota al mismo tiempo que los atributos de instancia.

En los ejemplos de AWS CLI y PowerShell, se especifican los siguientes atributos:

- `VCpuCount`: un mínimo de 2 vCPU y un máximo de 4 vCPU. Si no necesita un límite máximo, puede omitir el valor máximo.
- `MemoryMiB`: un mínimo de 8 GiB de memoria y un máximo de 16 GiB. Si no necesita un límite máximo, puede omitir el valor máximo.

Esta configuración identifica cualquier tipo de instancia que tenga de 2 a 4 vCPU y de 8 a 16 GiB de memoria. Sin embargo, la protección de precios y la estrategia de asignación pueden excluir algunos tipos de instancias cuando la flota de spot aprovisiona la flota.

Console

Para configurar una flota de spot para la selección de tipo de instancia basada en atributos

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Solicitudes de spot y, a continuación, elija Solicitar instancias de spot.
3. Siga los pasos para crear una flota de spot. Para obtener más información, consulte Creación de una solicitud de flota de spot con los parámetros definidos.

   Al crear la flota de spot, configure la flota para la selección de tipo de instancia basada en atributos de la siguiente manera:

   a. En Requisitos de tipo de instancia, elija Especificar los atributos de instancia que coinciden con los requisitos de computación.

   b. En vCPU, ingrese el número mínimo y máximo deseado de vCPU. Para no especificar ningún límite, seleccione No minimum (Sin mínimo), No maximum (Sin máximo) o ambos.

c. En Memory (GiB) (Memoria [GiB]), ingrese la cantidad mínima y máxima de memoria deseada. Para no especificar ningún límite, seleccione No minimum (Sin mínimo), No maximum (Sin máximo) o ambos.

d. (Opcional) En Additional instance attributes (Atributos de instancia adicionales), puede especificar opcionalmente uno o varios atributos para expresar sus requisitos de computación con más detalle. Cada atributo adicional agrega más restricciones a la solicitud.

e. (Opcional) Expanda Vista previa de tipos de instancia coincidentes para ver los tipos de instancias que tienen los atributos especificados.

AWS CLI

Para configurar una flota de spot para la selección de tipo de instancia basada en atributos

Utilice el comando request-spot-fleet para crear una flota de spot. Especifique la configuración de la flota en un archivo JSON.

```
aws ec2 request-spot-fleet \
    --region us-east-1 \
    --spot-fleet-request-config file://file_name.json
```

En el siguiente ejemplo, el archivo *file_name*.json contiene los parámetros que configuran una flota de spot para utilizar la selección de tipo de instancia basada en atributos.

```
{
    "AllocationStrategy": "priceCapacityOptimized",
    "TargetCapacity": 20,
    "Type": "request",
    "LaunchTemplateConfigs": [{
        "LaunchTemplateSpecification": {
            "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
            "Version": "1"
        },
        "Overrides": [{
            "InstanceRequirements": {
                "VCpuCount": {
                    "Min": 2,
                    "Max": 4
                },
```

```
                "MemoryMiB": {
                    "Min": 8192,
                    "Max": 16384
                }
            }
        }]
    }]
}
```

PowerShell

Para configurar una flota de spot para la selección de tipo de instancia basada en atributos

Utilice el cmdlet Request-EC2SpotFleet.

```
$vcpuCount = New-Object Amazon.EC2.Model.VCpuCountRange
$vcpuCount.Min = 2
$vcpuCount.Max = 4
$memoryMiB = New-Object Amazon.EC2.Model.MemoryMiB
$memoryMiB.Min = 8192
$memoryMiB.Max = 16384
$instanceRequirements = New-Object Amazon.EC2.Model.InstanceRequirements
$instanceRequirements.VCpuCount = $vcpuCount
$instanceRequirements.MemoryMiB = $memoryMiB

$launchTemplateSpec = New-Object Amazon.EC2.Model.FleetLaunchTemplateSpecification
$launchTemplateSpec.LaunchTemplateName = "my-launch-template"
$launchTemplateSpec.Version = "1"
$override = New-Object Amazon.EC2.Model.LaunchTemplateOverrides
$override.InstanceRequirements = $instanceRequirements
$launchTemplateConfig = New-Object Amazon.EC2.Model.LaunchTemplateConfig
$launchTemplateConfig.LaunchTemplateSpecification = $launchTemplateSpec
$launchTemplateConfig.Overrides = @($override)

Request-EC2SpotFleet `
    -SpotFleetRequestConfig_AllocationStrategy "PriceCapacityOptimized" `
    -SpotFleetRequestConfig_TargetCapacity 20 `
    -SpotFleetRequestConfig_Type "Request" `
    -SpotFleetRequestConfig_LaunchTemplateConfig $launchTemplateConfig
```

Ejemplos de configuraciones de flota de EC2 válidas y no válidas

Si utiliza la AWS CLI para crear una flota de EC2, debe asegurarse de que la configuración de su flota sea válida. En los siguientes ejemplos, se muestran configuraciones válidas y no válidas.

Las configuraciones no se consideran válidas cuando contienen lo siguiente:

- Una única estructura `Overrides` con `InstanceRequirements` y `InstanceType` a la vez
- Dos estructuras `Overrides`, una con `InstanceRequirements` y la otra con `InstanceType`
- Dos estructuras `InstanceRequirements` con valores de atributo superpuestos dentro de la misma `LaunchTemplateSpecification`

Configuraciones de ejemplo

- Configuración válida: plantilla de inicialización única con anulaciones
- Configuración válida: plantilla de inicialización única con varios requisitos de instancia
- Configuración válida: dos plantillas de inicialización, cada una con anulaciones
- Configuración válida: solo InstanceRequirements especificado, sin valores de atributo superpuestos
- La configuración no es válida: Overrides contiene InstanceRequirements y InstanceType
- La configuración no es válida: dos Overrides contienen InstanceRequirements y InstanceType
- La configuración no es válida: valores de atributo superpuestos

Configuración válida: plantilla de inicialización única con anulaciones

La siguiente configuración es válida. Contiene una plantilla de inicialización y otra estructura `Overrides` que contiene una estructura `InstanceRequirements`. A continuación, se presenta una explicación de texto de la configuración de ejemplo.

```
{
        "LaunchTemplateConfigs": [
        {
            "LaunchTemplateSpecification": {
                "LaunchTemplateName": "My-launch-template",
                "Version": "1"
                },
                "Overrides": [
                {
```

```
                    "InstanceRequirements": {
                        "VCpuCount": {
                            "Min": 2,
                            "Max": 8
                        },
                        "MemoryMib": {
                            "Min": 0,
                            "Max": 10240
                        },
                        "MemoryGiBPerVCpu": {
                            "Max": 10000
                        },
                        "RequireHibernateSupport": true
                    }
                }
            ]
        }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
        "TotalTargetCapacity": 5000,
        "DefaultTargetCapacityType": "spot",
        "TargetCapacityUnitType": "vcpu"
        }
    }
}
```

`InstanceRequirements`

Para utilizar la selección de instancias basada en atributos, debe incluir la estructura `InstanceRequirements` en la configuración de la flota y especificar los atributos deseados para las instancias de la flota.

En el ejemplo anterior, se especifican los siguientes atributos de instancia:

- `VCpuCount`: los tipos de instancia deben tener un mínimo de 2 y un máximo de 8 vCPU.
- `MemoryMiB`: los tipos de instancia deben tener un máximo de 10 240 MiB de memoria. Un mínimo de 0 indica que no hay un límite mínimo.
- `MemoryGiBPerVCpu`: los tipos de instancia deben tener un máximo de 10 000 GiB de memoria por vCPU. El parámetro `Min` es opcional. Al omitirlo, indica que no hay un límite mínimo.

`TargetCapacityUnitType`

El parámetro `TargetCapacityUnitType` especifica la unidad de la capacidad de destino. En el ejemplo, la capacidad objetivo es `5000` y el tipo de unidad de capacidad objetivo es `vcpu`, que en conjunto especifican una capacidad de destino deseada de 5000 vCPU. La flota de EC2 iniciará suficientes instancias para que el número total de vCPU de la flota sea de 5000 vCPU.

Configuración válida: plantilla de inicialización única con varios requisitos de instancia

La siguiente configuración es válida. Contiene una plantilla de inicialización y una estructura `Overrides` que contiene dos estructuras `InstanceRequirements`. Los atributos especificados en `InstanceRequirements` son válidos porque los valores no se superponen; la primera estructura `InstanceRequirements` especifica un `VCpuCount` de 0 a 2 vCPU, mientras que la segunda estructura `InstanceRequirements` especifica de 4 a 8 vCPU.

```
{
        "LaunchTemplateConfigs": [
            {
                "LaunchTemplateSpecification": {
                    "LaunchTemplateName": "MyLaunchTemplate",
                    "Version": "1"
                },
                "Overrides": [
                {
                    "InstanceRequirements": {
                        "VCpuCount": {
                            "Min": 0,
                            "Max": 2
                        },
                        "MemoryMiB": {
                            "Min": 0
                        }
                    }
                },
                {
                    "InstanceRequirements": {
                        "VCpuCount": {
                            "Min": 4,
                            "Max": 8
                        },
                        "MemoryMiB": {
                            "Min": 0
                        }
                    }
```

```
                }
              ]
            }
        ],
        "TargetCapacitySpecification": {
            "TotalTargetCapacity": 1,
            "DefaultTargetCapacityType": "spot"
        }
    }
}
```

Configuración válida: dos plantillas de inicialización, cada una con anulaciones

La siguiente configuración es válida. Contiene dos plantillas de inicialización, cada una con una estructura `Overrides` que contiene una estructura `InstanceRequirements`. Esta configuración resulta útil para el soporte de arquitectura `arm` y `x86` en la misma flota.

```
{
        "LaunchTemplateConfigs": [
            {
                "LaunchTemplateSpecification": {
                    "LaunchTemplateName": "armLaunchTemplate",
                    "Version": "1"
                },
                "Overrides": [
                {
                    "InstanceRequirements": {
                        "VCpuCount": {
                            "Min": 0,
                            "Max": 2
                        },
                        "MemoryMiB": {
                            "Min": 0
                        }
                    }
                },
                {
                "LaunchTemplateSpecification": {
                    "LaunchTemplateName": "x86LaunchTemplate",
                    "Version": "1"
                },
                "Overrides": [
                {
```

```
                    "InstanceRequirements": {
                        "VCpuCount": {
                            "Min": 0,
                            "Max": 2
                        },
                        "MemoryMiB": {
                            "Min": 0
                        }
                    }
                }
              ]
            }
        ],
         "TargetCapacitySpecification": {
            "TotalTargetCapacity": 1,
            "DefaultTargetCapacityType": "spot"
        }
    }
}
```

Configuración válida: solo **`InstanceRequirements`** especificado, sin valores de atributo superpuestos

La siguiente configuración es válida. Contiene dos estructuras `LaunchTemplateSpecification`, cada una con una plantilla de inicialización y una estructura `Overrides` que contiene una estructura `InstanceRequirements`. Los atributos especificados en `InstanceRequirements` son válidos porque los valores no se superponen; la primera estructura `InstanceRequirements` especifica un `VCpuCount` de 0 a 2 vCPU, mientras que la segunda estructura `InstanceRequirements` especifica de 4 a 8 vCPU.

```
{
        "LaunchTemplateConfigs": [
            {
                "LaunchTemplateSpecification": {
                    "LaunchTemplateName": "MyLaunchTemplate",
                    "Version": "1"
                },
                "Overrides": [
                {
                    "InstanceRequirements": {
                        "VCpuCount": {
                            "Min": 0,
```

```
                            "Max": 2
                        },
                        "MemoryMiB": {
                            "Min": 0
                        }
                    }
                }
              ]
            },
            {
                "LaunchTemplateSpecification": {
                    "LaunchTemplateName": "MyOtherLaunchTemplate",
                    "Version": "1"
                },
                "Overrides": [
                {
                    "InstanceRequirements": {
                        "VCpuCount": {
                            "Min": 4,
                            "Max": 8
                        },
                        "MemoryMiB": {
                            "Min": 0
                        }
                    }
                }
              ]
            }
        ],
        "TargetCapacitySpecification": {
            "TotalTargetCapacity": 1,
            "DefaultTargetCapacityType": "spot"
        }
    }
}
```

La configuración no es válida: **`Overrides`** contiene **`InstanceRequirements`** y **`InstanceType`**

La siguiente configuración no es válida. La estructura `Overrides` contiene tanto `InstanceRequirements` como `InstanceType`. En `Overrides`, puede especificar `InstanceRequirements` o `InstanceType`, pero no ambos.

```
{
```

```
        "LaunchTemplateConfigs": [
            {
                "LaunchTemplateSpecification": {
                    "LaunchTemplateName": "MyLaunchTemplate",
                    "Version": "1"
                },
                "Overrides": [
                {
                    "InstanceRequirements": {
                        "VCpuCount": {
                            "Min": 0,
                            "Max": 2
                        },
                        "MemoryMiB": {
                            "Min": 0
                        }
                    }
                },
                {
                    "InstanceType": "m5.large"
                }
              ]
            }
        ],
        "TargetCapacitySpecification": {
            "TotalTargetCapacity": 1,
            "DefaultTargetCapacityType": "spot"
        }
    }
}
```

La configuración no es válida: dos **`Overrides`** contienen **`InstanceRequirements`** y **`InstanceType`**

La siguiente configuración no es válida. Las estructuras `Overrides` contienen tanto `InstanceRequirements` como `InstanceType`. Puede especificar `InstanceRequirements` o `InstanceType`, pero no ambos, incluso si están en diferentes estructuras `Overrides`.

```
{
        "LaunchTemplateConfigs": [
            {
                "LaunchTemplateSpecification": {
                    "LaunchTemplateName": "MyLaunchTemplate",
```

```
                    "Version": "1"
                },
                "Overrides": [
                {
                    "InstanceRequirements": {
                        "VCpuCount": {
                            "Min": 0,
                            "Max": 2
                        },
                        "MemoryMiB": {
                            "Min": 0
                        }
                    }
                }
              ]
            },
            {
                "LaunchTemplateSpecification": {
                    "LaunchTemplateName": "MyOtherLaunchTemplate",
                    "Version": "1"
                },
                "Overrides": [
                {
                    "InstanceType": "m5.large"
                }
              ]
            }
        ],
         "TargetCapacitySpecification": {
            "TotalTargetCapacity": 1,
            "DefaultTargetCapacityType": "spot"
        }
    }
}
```

La configuración no es válida: valores de atributo superpuestos

La siguiente configuración no es válida. Cada una de las dos estructuras `InstanceRequirements` contienen `"VCpuCount": {"Min": 0, "Max": 2}`. Los valores de estos atributos se superponen, lo que dará lugar a grupos de capacidad duplicados.

```
{
        "LaunchTemplateConfigs": [
```

```
            {
                "LaunchTemplateSpecification": {
                    "LaunchTemplateName": "MyLaunchTemplate",
                    "Version": "1"
                },
                "Overrides": [
                {
                    "InstanceRequirements": {
                        "VCpuCount": {
                            "Min": 0,
                            "Max": 2
                        },
                        "MemoryMiB": {
                            "Min": 0
                        }
                    },
                    {
                      "InstanceRequirements": {
                          "VCpuCount": {
                              "Min": 0,
                              "Max": 2
                          },
                          "MemoryMiB": {
                              "Min": 0
                          }
                      }
                  }
                }
              ]
            }
        ],
         "TargetCapacitySpecification": {
            "TotalTargetCapacity": 1,
            "DefaultTargetCapacityType": "spot"
        }
    }
}
```

Ejemplos de configuraciones de flota de spot válidas y no válidas

Si utiliza la AWS CLI para crear una flota de spot, debe asegurarse de que la configuración de la flota sea válida. En los siguientes ejemplos, se muestran configuraciones válidas y no válidas.

Las configuraciones no se consideran válidas cuando contienen lo siguiente:

- Una única estructura `Overrides` con `InstanceRequirements` y `InstanceType` a la vez
- Dos estructuras `Overrides`, una con `InstanceRequirements` y la otra con `InstanceType`
- Dos estructuras `InstanceRequirements` con valores de atributo superpuestos dentro de la misma `LaunchTemplateSpecification`

Configuraciones de ejemplo

- Configuración válida: plantilla de inicialización única con anulaciones
- Configuración válida: plantilla de lanzamiento única con varios requisitos de instancia
- Configuración válida: dos plantillas de inicialización, cada una con anulaciones
- Configuración válida: solo InstanceRequirements especificado, sin valores de atributo superpuestos
- La configuración no es válida: Overrides contiene InstanceRequirements y InstanceType
- La configuración no es válida: dos Overrides contienen InstanceRequirements y InstanceType
- La configuración no es válida: valores de atributo superpuestos

Configuración válida: plantilla de inicialización única con anulaciones

La siguiente configuración es válida. Contiene una plantilla de inicialización y otra estructura `Overrides` que contiene una estructura `InstanceRequirements`. A continuación, se presenta una explicación de texto de la configuración de ejemplo.

```
{
    "SpotFleetRequestConfig": {
        "AllocationStrategy": "priceCapacityOptimized",
        "ExcessCapacityTerminationPolicy": "default",
        "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-
role",
        "LaunchTemplateConfigs": [
        {
            "LaunchTemplateSpecification": {
                "LaunchTemplateName": "My-launch-template",
                "Version": "1"
                },
                "Overrides": [
                {
```

```
                    "InstanceRequirements": {
                        "VCpuCount": {
                            "Min": 2,
                            "Max": 8
                        },
                        "MemoryMib": {
                            "Min": 0,
                            "Max": 10240
                        },
                        "MemoryGiBPerVCpu": {
                            "Max": 10000
                        },
                        "RequireHibernateSupport": true
                    }
                }
            ]
        }
    ],
        "TargetCapacity": 5000,
            "OnDemandTargetCapacity": 0,
            "TargetCapacityUnitType": "vcpu"
    }
}
```

`InstanceRequirements`

Para utilizar la selección de instancias basada en atributos, debe incluir la estructura `InstanceRequirements` en la configuración de la flota y especificar los atributos deseados para las instancias de la flota.

En el ejemplo anterior, se especifican los siguientes atributos de instancia:

- `VCpuCount`: los tipos de instancia deben tener un mínimo de 2 y un máximo de 8 vCPU.
- `MemoryMiB`: los tipos de instancia deben tener un máximo de 10 240 MiB de memoria. Un mínimo de 0 indica que no hay un límite mínimo.
- `MemoryGiBPerVCpu`: los tipos de instancia deben tener un máximo de 10 000 GiB de memoria por vCPU. El parámetro `Min` es opcional. Al omitirlo, indica que no hay un límite mínimo.

`TargetCapacityUnitType`

El parámetro `TargetCapacityUnitType` especifica la unidad de la capacidad de destino. En el ejemplo, la capacidad objetivo es `5000` y el tipo de unidad de capacidad objetivo es `vcpu`, que en conjunto especifican una capacidad de destino deseada de 5000 vCPU. La flota de spot iniciará suficientes instancias para que el número total de vCPU de la flota sea de 5000 vCPU.

Configuración válida: plantilla de lanzamiento única con varios requisitos de instancia

La siguiente configuración es válida. Contiene una plantilla de inicialización y una estructura `Overrides` que contiene dos estructuras `InstanceRequirements`. Los atributos especificados en `InstanceRequirements` son válidos porque los valores no se superponen; la primera estructura `InstanceRequirements` especifica un `VCpuCount` de 0 a 2 vCPU, mientras que la segunda estructura `InstanceRequirements` especifica de 4 a 8 vCPU.

```
{
    "SpotFleetRequestConfig": {
        "AllocationStrategy": "priceCapacityOptimized",
        "ExcessCapacityTerminationPolicy": "default",
        "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-
role",
        "LaunchTemplateConfigs": [
            {
                "LaunchTemplateSpecification": {
                    "LaunchTemplateName": "MyLaunchTemplate",
                    "Version": "1"
                },
                "Overrides": [
                {
                    "InstanceRequirements": {
                        "VCpuCount": {
                            "Min": 0,
                            "Max": 2
                        },
                        "MemoryMiB": {
                            "Min": 0
                        }
                    }
                },
                {
                    "InstanceRequirements": {
                        "VCpuCount": {
                            "Min": 4,
                            "Max": 8
```

```
                        },
                        "MemoryMiB": {
                            "Min": 0
                        }
                    }
                }
              ]
            }
        ],
        "TargetCapacity": 1,
        "OnDemandTargetCapacity": 0,
        "Type": "maintain"
    }
}
```

Configuración válida: dos plantillas de inicialización, cada una con anulaciones

La siguiente configuración es válida. Contiene dos plantillas de inicialización, cada una con una estructura `Overrides` que contiene una estructura `InstanceRequirements`. Esta configuración resulta útil para el soporte de arquitectura `arm` y `x86` en la misma flota.

```
{
    "SpotFleetRequestConfig": {
        "AllocationStrategy": "priceCapacityOptimized",
        "ExcessCapacityTerminationPolicy": "default",
        "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-
role",
        "LaunchTemplateConfigs": [
            {
                "LaunchTemplateSpecification": {
                    "LaunchTemplateName": "armLaunchTemplate",
                    "Version": "1"
                },
                "Overrides": [
                {
                    "InstanceRequirements": {
                        "VCpuCount": {
                            "Min": 0,
                            "Max": 2
                        },
                        "MemoryMiB": {
                            "Min": 0
                        }
```

```
                    }
                },
                {
                "LaunchTemplateSpecification": {
                    "LaunchTemplateName": "x86LaunchTemplate",
                    "Version": "1"
                },
                "Overrides": [
                {
                    "InstanceRequirements": {
                        "VCpuCount": {
                            "Min": 0,
                            "Max": 2
                        },
                        "MemoryMiB": {
                            "Min": 0
                        }
                    }
                }
              ]
            }
        ],
        "TargetCapacity": 1,
        "OnDemandTargetCapacity": 0,
        "Type": "maintain"
    }
}
```

Configuración válida: solo **`InstanceRequirements`** especificado, sin valores de atributo superpuestos

La siguiente configuración es válida. Contiene dos estructuras `LaunchTemplateSpecification`, cada una con una plantilla de inicialización y una estructura `Overrides` que contiene una estructura `InstanceRequirements`. Los atributos especificados en `InstanceRequirements` son válidos porque los valores no se superponen; la primera estructura `InstanceRequirements` especifica un `VCpuCount` de 0 a 2 vCPU, mientras que la segunda estructura `InstanceRequirements` especifica de 4 a 8 vCPU.

```
{
    "SpotFleetRequestConfig": {
        "AllocationStrategy": "priceCapacityOptimized",
        "ExcessCapacityTerminationPolicy": "default",
```

```
        "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-
role",
        "LaunchTemplateConfigs": [
            {
                "LaunchTemplateSpecification": {
                    "LaunchTemplateName": "MyLaunchTemplate",
                    "Version": "1"
                },
                "Overrides": [
                {
                    "InstanceRequirements": {
                        "VCpuCount": {
                            "Min": 0,
                            "Max": 2
                        },
                        "MemoryMiB": {
                            "Min": 0
                        }
                    }
                }
              ]
            },
            {
                "LaunchTemplateSpecification": {
                    "LaunchTemplateName": "MyOtherLaunchTemplate",
                    "Version": "1"
                },
                "Overrides": [
                {
                    "InstanceRequirements": {
                        "VCpuCount": {
                            "Min": 4,
                            "Max": 8
                        },
                        "MemoryMiB": {
                            "Min": 0
                        }
                    }
                }
              ]
            }
        ],
        "TargetCapacity": 1,
        "OnDemandTargetCapacity": 0,
```

```
        "Type": "maintain"
    }
}
```

La configuración no es válida: **`Overrides`** contiene **`InstanceRequirements`** y **`InstanceType`**

La siguiente configuración no es válida. La estructura `Overrides` contiene tanto `InstanceRequirements` como `InstanceType`. En `Overrides`, puede especificar `InstanceRequirements` o `InstanceType`, pero no ambos.

```
{
    "SpotFleetRequestConfig": {
        "AllocationStrategy": "priceCapacityOptimized",
        "ExcessCapacityTerminationPolicy": "default",
        "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-
role",
        "LaunchTemplateConfigs": [
            {
                "LaunchTemplateSpecification": {
                    "LaunchTemplateName": "MyLaunchTemplate",
                    "Version": "1"
                },
                "Overrides": [
                {
                    "InstanceRequirements": {
                        "VCpuCount": {
                            "Min": 0,
                            "Max": 2
                        },
                        "MemoryMiB": {
                            "Min": 0
                        }
                    }
                },
                {
                    "InstanceType": "m5.large"
                }
              ]
            }
        ],
        "TargetCapacity": 1,
        "OnDemandTargetCapacity": 0,
        "Type": "maintain"
```

```
    }
}
```

La configuración no es válida: dos **Overrides** contienen **InstanceRequirements** y **InstanceType**

La siguiente configuración no es válida. Las estructuras `Overrides` contienen tanto `InstanceRequirements` como `InstanceType`. Puede especificar `InstanceRequirements` o `InstanceType`, pero no ambos, incluso si están en diferentes estructuras `Overrides`.

```
{
    "SpotFleetRequestConfig": {
        "AllocationStrategy": "priceCapacityOptimized",
        "ExcessCapacityTerminationPolicy": "default",
        "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-
role",
        "LaunchTemplateConfigs": [
            {
                "LaunchTemplateSpecification": {
                    "LaunchTemplateName": "MyLaunchTemplate",
                    "Version": "1"
                },
                "Overrides": [
                {
                    "InstanceRequirements": {
                        "VCpuCount": {
                            "Min": 0,
                            "Max": 2
                        },
                        "MemoryMiB": {
                            "Min": 0
                        }
                    }
                }
              ]
            },
            {
                "LaunchTemplateSpecification": {
                    "LaunchTemplateName": "MyOtherLaunchTemplate",
                    "Version": "1"
                },
                "Overrides": [
                {
```

```
                    "InstanceType": "m5.large"
                }
              ]
            }
        ],
        "TargetCapacity": 1,
        "OnDemandTargetCapacity": 0,
        "Type": "maintain"
    }
}
```

La configuración no es válida: valores de atributo superpuestos

La siguiente configuración no es válida. Cada una de las dos estructuras `InstanceRequirements` contienen `"VCpuCount": {"Min": 0, "Max": 2}`. Los valores de estos atributos se superponen, lo que dará lugar a grupos de capacidad duplicados.

```
{
    "SpotFleetRequestConfig": {
        "AllocationStrategy": "priceCapacityOptimized",
        "ExcessCapacityTerminationPolicy": "default",
        "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-
role",
        "LaunchTemplateConfigs": [
            {
                "LaunchTemplateSpecification": {
                    "LaunchTemplateName": "MyLaunchTemplate",
                    "Version": "1"
                },
                "Overrides": [
                {
                    "InstanceRequirements": {
                        "VCpuCount": {
                            "Min": 0,
                            "Max": 2
                        },
                        "MemoryMiB": {
                            "Min": 0
                        }
                    },
                    {
                      "InstanceRequirements": {
                          "VCpuCount": {
```

```
                            "Min": 0,
                            "Max": 2
                        },
                        "MemoryMiB": {
                            "Min": 0
                        }
                    }
                }
            }
        ]
    }
],
"TargetCapacity": 1,
"OnDemandTargetCapacity": 0,
"Type": "maintain"
}
}
```

Vista previa de tipos de instancia con atributos especificados

Puede utilizar el comando get-instance-types-from-instance-requirements para obtener una vista previa de los tipos de instancias que coinciden con los atributos especificados. Esto resulta particularmente útil para determinar qué atributos se deben especificar en la configuración de la solicitud sin iniciar ninguna instancia. Considere que el comando no tiene en cuenta la capacidad disponible.

Para obtener una vista previa de una lista de tipos de instancias al especificar atributos mediante la AWS CLI

1. (Opcional) Para generar todos los atributos posibles que se pueden especificar, utilice el comando get-instance-types-from-instance-requirements y el parámetro `--generate-cli-skeleton`. Puede dirigir de manera opcional el resultado a un archivo para guardarlo mediante `input > attributes.json`.

   ```
   aws ec2 get-instance-types-from-instance-requirements \
       --region us-east-1 \
       --generate-cli-skeleton input > attributes.json
   ```

   Resultado previsto

   ```
   {
   ```

```
    "DryRun": true,
    "ArchitectureTypes": [
        "i386"
    ],
    "VirtualizationTypes": [
        "hvm"
    ],
    "InstanceRequirements": {
        "VCpuCount": {
            "Min": 0,
            "Max": 0
        },
        "MemoryMiB": {
            "Min": 0,
            "Max": 0
        },
        "CpuManufacturers": [
            "intel"
        ],
        "MemoryGiBPerVCpu": {
            "Min": 0.0,
            "Max": 0.0
        },
        "ExcludedInstanceTypes": [
            ""
        ],
        "InstanceGenerations": [
            "current"
        ],
        "SpotMaxPricePercentageOverLowestPrice": 0,
        "OnDemandMaxPricePercentageOverLowestPrice": 0,
        "BareMetal": "included",
        "BurstablePerformance": "included",
        "RequireHibernateSupport": true,
        "NetworkInterfaceCount": {
            "Min": 0,
            "Max": 0
        },
        "LocalStorage": "included",
        "LocalStorageTypes": [
            "hdd"
        ],
        "TotalLocalStorageGB": {
            "Min": 0.0,
```

```
            "Max": 0.0
        },
        "BaselineEbsBandwidthMbps": {
            "Min": 0,
            "Max": 0
        },
        "AcceleratorTypes": [
            "gpu"
        ],
        "AcceleratorCount": {
            "Min": 0,
            "Max": 0
        },
        "AcceleratorManufacturers": [
            "nvidia"
        ],
        "AcceleratorNames": [
            "a100"
        ],
        "AcceleratorTotalMemoryMiB": {
            "Min": 0,
            "Max": 0
        },
        "NetworkBandwidthGbps": {
            "Min": 0.0,
            "Max": 0.0
        },
        "AllowedInstanceTypes": [
            ""
        ]
    },
    "MaxResults": 0,
    "NextToken": ""
}
```

2. Cree un archivo de configuración JSON con el resultado del paso anterior y configúrelo de la siguiente manera:

> **Note**
>
> Debe proporcionar valores para `ArchitectureTypes`, `VirtualizationTypes`, `VCpuCount` y `MemoryMiB`. Puede omitir los demás atributos; cuando se omiten, se utilizan los valores predeterminados.

Para obtener una descripción de cada atributo y sus valores predeterminados, consulte get-instance-types-from-instance-requirements.

a. En `ArchitectureTypes`, especifique uno o varios tipos de arquitectura de procesador.

b. En `VirtualizationTypes`, especifique uno o varios tipos de virtualización.

c. En `VCpuCount`, especifique el número mínimo y máximo de vCPU. Para no especificar un límite mínimo, en `Min`, especifique `0`. Para no especificar un límite máximo, omita el parámetro `Max`.

d. En `MemoryMiB`, especifique la cantidad mínima y máxima de memoria en MiB. Para no especificar un límite mínimo, en `Min`, especifique `0`. Para no especificar un límite máximo, omita el parámetro `Max`.

e. De manera opcional, puede especificar uno o varios de los otros atributos para restringir aún más la lista de tipos de instancias que se devuelven.

3. Para obtener una vista previa de los tipos de instancias que tienen los atributos especificados en el archivo JSON, utilice el comando get-instance-types-from-instance-requirements y especifique el nombre y la ruta de acceso al archivo JSON mediante el parámetro `--cli-input-json`. De manera opcional, puede dar formato al resultado para que aparezca en formato de tabla.

```
aws ec2 get-instance-types-from-instance-requirements \
    --cli-input-json file://attributes.json \
    --output table
```

Archivo de ejemplo *attributes.json*

En este ejemplo, los atributos requeridos se incluyen en el archivo JSON. Ellos son `ArchitectureTypes`, `VirtualizationTypes`, `VCpuCount` y `MemoryMiB`. Además, el atributo opcional `InstanceGenerations` también se incluye. Tenga en cuenta que en `MemoryMiB`, el valor `Max` puede omitirse para indicar que no hay un límite.

```
{

    "ArchitectureTypes": [
        "x86_64"
    ],
    "VirtualizationTypes": [
        "hvm"
```

```
    ],
    "InstanceRequirements": {
        "VCpuCount": {
            "Min": 4,
            "Max": 6
        },
        "MemoryMiB": {
            "Min": 2048
        },
        "InstanceGenerations": [
            "current"
        ]
    }
}
```

Ejemplo de resultado

```
----------------------------------------
|GetInstanceTypesFromInstanceRequirements|
+--------------------------------------+
||             InstanceTypes            ||
|+------------------------------------+|
||             InstanceType             ||
|+------------------------------------+|
||  c4.xlarge                         ||
||  c5.xlarge                         ||
||  c5a.xlarge                        ||
||  c5ad.xlarge                       ||
||  c5d.xlarge                        ||
||  c5n.xlarge                        ||
||  d2.xlarge                         ||
...
```

4. Después de identificar los tipos de instancia que se ajusten a sus necesidades, anote los atributos de instancia utilizados para poder utilizarlos al configurar su solicitud de flota.

Utilice la ponderación de instancias para gestionar los costes y el rendimiento de la flota de EC2 o la flota de spot.

Con la ponderación de instancias, puede asignar una ponderación a cada tipo de instancia en su flota de EC2 o en su flota de spot para representar su capacidad de computación y su rendimiento

en relación con los demás. En función de las ponderaciones, la flota puede utilizar cualquier combinación de los tipos de instancias especificados, siempre que pueda cumplir con la capacidad objetivo deseada. Esto puede ayudarlo a gestionar el costo y el rendimiento de su flota.

La ponderación representa las unidades de capacidad que un tipo de instancia contribuye a la capacidad total objetivo.

Ejemplo: utilizar la ponderación de instancias para administrar el rendimiento.

Supongamos que su flota tiene dos tipos de instancias y que usted asigna una ponderación diferente a cada tipo de instancia para reflejar cuánto necesita de cada uno para lograr el mismo rendimiento, de la siguiente manera:

- `m5.large` – peso: 1
- `m5.2xlarge` – peso: 4

Al asignar estas ponderaciones, está diciendo que necesitaría 4 instancias `m5.large` para lograr el mismo rendimiento que 1 `m5.2xlarge`.

Para calcular cuántas instancias de cada tipo de instancia se necesitan para una capacidad objetivo determinada, utilice la siguiente fórmula:

```
target capacity / weight = number of instances
```

Si su capacidad objetivo es de 8 unidades, la flota podría cumplir con la capacidad objetivo con `m5.large` o `m5.2xlarge`, o con una combinación de ambas, de la siguiente manera:

- 8 instancias `m5.large` (capacidad de 8 / peso de 1 = 8 instancias)
- 2 instancias `m5.2xlarge` (capacidad de 8 / peso de 4 = 2 instancias)
- 4 `m5.large` y 1 `m5.2xlarge`

Ejemplo: utilizar la ponderación de instancias para administrar los costos.

De forma predeterminada, el precio se especifica por hora de instancia. Cuando se utiliza la característica de ponderación de instancias, el precio se especifica por hora de unidad. Puede calcular el precio por hora de unidad mediante la división del precio de un tipo de instancia por el número de unidades que representa. La flota calcula el número de instancias que debe iniciar mediante la división de la capacidad objetivo por el peso de instancias. Si el resultado no es un

entero, la flota lo redondea al siguiente entero, de manera que el tamaño de la flota no esté por debajo de su capacidad de destino. La flota puede seleccionar cualquier grupo que indique en la especificación de inicialización, incluso si la capacidad de las instancias iniciadas sobrepasa la capacidad de destino solicitada.

En la siguiente tabla se incluyen ejemplos de cálculos para determinar el precio por unidad para una flota con una capacidad objetivo de 10.

Tipo de instancia	Ponderación de instancia	Capacidad de destino	Número de instancias iniciadas	Precio por hora de instancia	Precio por hora de unidad
`r3.xlarge`	2	10	5 (10 dividido por 2)	0,05 USD	0,025 USD (0,05 dividido por 2)
`r3.8xlarge`	8	10	2 (10 dividido por 8, con el resultado redondeado hacia arriba)	0,10 USD	0,0125 USD (0,10 dividido por 8)

Utilice la ponderación de instancias de la flota de la siguiente manera para aprovisionar la capacidad objetivo que desea en los grupos con el precio más bajo por unidad en el momento de su tramitación:

1. Establezca la capacidad objetivo de la flota en instancias (opción predeterminada) o en las unidades de su elección, como vCPU, memoria, almacenamiento o rendimiento.
2. Establezca el precio por unidad.
3. Para cada especificación de inicialización, indique la ponderación, que es el número de unidades con el que el tipo de instancia representa la capacidad de destino.

Ejemplo de ponderación de instancias

Considere una solicitud de flota con la siguiente configuración:

- Una capacidad de destino de 24
- Una especificación de inicialización con un tipo de instancia `r3.2xlarge` y una ponderación de 6
- Una especificación de inicialización con un tipo de instancia `c3.xlarge` y una ponderación de 5

La ponderación representa el número de unidades con el que el tipo de instancia representa la capacidad de destino. Si la primera especificación de inicialización proporciona el precio más bajo por unidad (precio para `r3.2xlarge` por hora de instancia dividido entre 6), la flota debería iniciar cuatro de estas instancias (24 dividido entre 6).

Si la segunda especificación de inicialización proporciona el precio por unidad más bajo (precio para `c3.xlarge` por hora de instancia dividido entre 5), la flota debería iniciar cinco de estas instancias (24 dividido entre 5, con el resultado redondeado hacia arriba).

Ponderación de instancias y estrategia de asignación

Considere una solicitud de flota con la siguiente configuración:

- Una capacidad de destino de 30 instancias de spot
- Una especificación de inicialización con un tipo de instancia `c3.2xlarge` y una ponderación de 8
- Una especificación de lanzamiento con un tipo de instancia `m3.xlarge` y una ponderación de 8
- Una especificación de lanzamiento con un tipo de instancia `r3.xlarge` y una ponderación de 8

La flota debería iniciar cuatro instancias (30 dividido entre 8, con el resultado redondeado hacia arriba). Con la estrategia `diversified`, la flota inicia una instancia en cada uno de los tres grupos y la cuarta instancia en cualquiera de los tres grupos que proporcione el menor precio por unidad.

Utilice estrategias de asignación para determinar cómo la flota de EC2 o la flota de spot satisfacen la capacidad de spot y bajo demanda

Cuando utiliza varios grupos de capacidad (cada uno compuesto por un tipo de instancia y una zona de disponibilidad) en una flota de EC2 o una flota de spot, puede utilizar una estrategia de asignación para gestionar la forma en que Amazon EC2 gestiona sus capacidades de spot y bajo demanda de estos grupos. Las estrategias de asignación permiten optimizar la capacidad disponible, el precio y los tipos de instancias que se van a utilizar. Existen diferentes estrategias de asignación para las instancias de spot y las instancias bajo demanda.

Temas

- Estrategias de asignación de instancias de spot
- Estrategias de asignación para instancias bajo demanda
- Seleccionar la estrategia de asignación de spot apropiada
- Mantener la capacidad objetivo para las instancias de spot
- Priorizar tipos de instancias para la capacidad bajo demanda

Estrategias de asignación de instancias de spot

La configuración de inicialización determina todos los grupos de capacidad de spot posibles (tipos de instancias y zonas de disponibilidad) desde los que la flota de EC2 o la flota de spot pueden iniciar instancias de spot. Sin embargo, al iniciar instancias, la flota utiliza la estrategia de asignación que usted especifique para seleccionar los grupos específicos entre todos sus grupos posibles.

> **Note**
>
> (Solo instancias de Linux) Si se configura la instancia de spot para lanzarla con la característica SEV-SNP de AMD activada, se le cobrará una tarifa de uso por hora adicional que equivale al 10 % de la tarifa horaria bajo demanda del tipo de instancia seleccionado. Si la estrategia de asignación utiliza el precio como variable, la flota no incluye esta tarifa adicional; solo se utiliza el precio de spot.

Puede especificar una de las siguientes estrategias de asignación para las instancias de spot:

Precio de capacidad optimizada (recomendado)

La flota identifica los grupos con la mayor disponibilidad de capacidad para la cantidad de instancias que se van a iniciar. Esto significa que las instancias de spot se solicitan a los grupos con menor probabilidad de interrupción a corto plazo. A continuación, la flota solicita instancias de spot con el precio más bajo de estos grupos.

La estrategia de asignación del precio de capacidad optimizada es la mejor opción para la mayoría de las cargas de trabajo de spot, como las aplicaciones en contenedores sin estado, los microservicios, las aplicaciones web, los trabajos de datos y análisis y el procesamiento por lotes.

Si utiliza la AWS CLI, el nombre del parámetro es `price-capacity-optimized` para la flota de EC2 y `priceCapacityOptimized` para la flota de spot.

Capacidad optimizada

La flota identifica los grupos con la mayor disponibilidad de capacidad para la cantidad de instancias que se van a iniciar. Esto significa que las instancias de spot se solicitan a los grupos con menor probabilidad de interrupción a corto plazo.

Con las instancias de spot, los precios cambian lentamente con el paso del tiempo en función de las tendencias a largo plazo de la oferta y la demanda, pero la capacidad fluctúa en tiempo real. La estrategia de capacidad optimizada inicia instancias de spot de forma automática en los grupos con mayor disponibilidad, mediante el análisis de los datos de capacidad en tiempo real y la predicción de cuáles son los que tienen una mayor disponibilidad. Esto funciona bien para las cargas de trabajo que pueden tener un costo mayor de interrupción asociado al reinicio del trabajo, como integración continua (CI) prolongada, representación de imágenes y medios, aprendizaje profundo y computación de alto rendimiento (HPC) que pueden tener un costo mayor de interrupción asociado al reinicio del trabajo. Al ofrecer la posibilidad de experimentar menos interrupciones, la estrategia de capacidad optimizada puede reducir el costo total de la carga de trabajo.

Como alternativa, puede utilizar la estrategia de asignación de capacidad optimizada priorizada con un parámetro de prioridad para ordenar los tipos de instancias de la prioridad más alta a la más baja. Puede establecer la misma prioridad para diferentes tipos de instancia. La flota optimizará primero la capacidad, pero respetará las prioridades de tipo de instancias sobre la base del mejor esfuerzo (por ejemplo, si el respeto de las prioridades no afecta significativamente la capacidad de la flota para aprovisionar la capacidad óptima). Esta es una buena opción para cargas de trabajo en las que se debe minimizar la posibilidad de interrupción y también importa la preferencia por ciertos tipos de instancias. Tenga en cuenta que cuando establece la prioridad para los tipos de instancia para su capacidad de spot, la misma prioridad también se aplica a las instancias bajo demanda si la estrategia de asignación bajo demanda se establece en priorizada. Para la flota de spot, el uso de prioridades solo se admite si la flota utiliza una plantilla de inicialización.

Si utiliza la AWS CLI, los nombres de los parámetros son `capacity-optimized` y `capacity-optimized-prioritized` para la flota de EC2 `capacityOptimized` y `capacityOptimizedPrioritized` para la flota de spot.

Diversificada

Las instancias de spot se distribuyen en todos los grupos de capacidad de spot. Si utiliza la AWS CLI, el nombre del parámetro es `diversified` tanto para la flota de EC2 como para la flota de spot.

El precio más bajo (no recomendado)

> **Warning**
>
> No recomendamos la estrategia de asignación del precio más bajo porque presenta el mayor riesgo de interrupción para las instancias de spot.

Las instancias de spot provienen del grupo con el precio más bajo que tiene capacidad disponible. Cuando se utiliza la AWS CLI, esta es la estrategia predeterminada. Sin embargo, recomendamos que, para anular el valor predeterminado, especifique la estrategia de asignación de capacidad de precio optimizada.

Con la estrategia del precio más bajo si el grupo con el precio más bajo no tiene capacidad disponible, las instancias de spot provienen del siguiente grupo con el precio más bajo que tenga capacidad disponible. Si un grupo se queda sin capacidad antes de cubrir la capacidad deseada, la flota continuará completando la solicitud al extraer capacidad del siguiente grupo con el precio más bajo. Para garantizar que se logre la capacidad deseada, es posible que reciba instancias de spot de varios grupos.

Dado que esta estrategia solo tiene en cuenta el precio de la instancia y no la disponibilidad de capacidad, podría generar tasas de interrupción elevadas.

La estrategia de asignación del precio más bajo solo está disponible cuando se utiliza la AWS CLI. El nombre del parámetro es `lowest-price` para la flota de EC2 y `lowestPrice` para la flota de spot.

Número de grupos que se van a utilizar

El número de grupos de spot en los que asignar la capacidad de spot de destino. Solo es válido cuando la estrategia de asignación se ha establecido en el precio más bajo. La flota selecciona los grupos de spot con el precio más bajo y asigna la capacidad de spot objetivo de manera uniforme entre los grupos de spot que especifique.

Tenga en cuenta que la flota intentará obtener instancias de spot del número de grupos que usted especifique en la medida de lo posible. Si un grupo se queda sin capacidad de spot antes de cubrir su capacidad objetivo, la flota continuará completando la solicitud al extraer capacidad del siguiente grupo con el precio más bajo. Para garantizar que la capacidad de destino se cumpla, es posible que reciba instancias de spot de una cantidad de grupos mayor al número de grupos que usted especificó. Del mismo modo, si la mayoría de los grupos no tienen capacidad de spot,

es posible que reciba su capacidad de destino total de menos grupos que el número de grupos que especificó.

Este parámetro solo está disponible cuando se especifica la estrategia de asignación del precio más bajo y solo cuando se utiliza la AWS CLI. El nombre del parámetro es `InstancePoolsToUseCount` para la flota de EC2 y la flota de spot.

Estrategias de asignación para instancias bajo demanda

La configuración de inicialización determina todos los grupos de capacidad de spot posibles (tipos de instancias y zonas de disponibilidad) desde los que la flota de EC2 o la flota de spot pueden iniciar instancias bajo demanda. Sin embargo, al iniciar instancias, la flota utiliza la estrategia de asignación que usted especifique para seleccionar los grupos específicos entre todos sus grupos posibles.

Puede especificar una de las siguientes estrategias de asignación para las instancias bajo demanda:

Precio más bajo

Las instancias bajo demanda provienen del grupo con el precio más bajo que tiene capacidad disponible. Esta es la estrategia predeterminada.

Si el grupo con el precio más bajo no tiene capacidad disponible, las instancias bajo demanda provienen del siguiente grupo con el precio más bajo que tenga capacidad disponible.

Si un grupo se queda sin capacidad antes de cubrir la capacidad deseada, la flota continuará completando la solicitud al extraer capacidad del siguiente grupo con el precio más bajo. Para garantizar que se logre la capacidad deseada, es posible que reciba instancias bajo demanda de varios grupos.

Priorizada

La flota utiliza la prioridad que ha asignado a cada invalidación de la plantilla de inicialización e inicia primero la prioridad más alta de los tipos de instancia. Esta estrategia no se puede usar con la selección del tipo de instancia basada en atributos. Para ver un ejemplo de cómo utilizar esta estrategia de asignación, consulte Priorizar tipos de instancias para la capacidad bajo demanda.

Seleccionar la estrategia de asignación de spot apropiada

Para poder optimizar su flota para su caso de uso, elija la estrategia de asignación de spot adecuada.

Equilibrio del precio más bajo y la disponibilidad de capacidad

Para equilibrar las compensaciones entre los grupos de capacidad de spot con el precio más bajo y los grupos de capacidad de spot con la mayor disponibilidad de capacidad, se recomienda utilizar la estrategia de asignación de capacidad de precio optimizada. Esta estrategia toma decisiones sobre a qué grupos se van a solicitar instancias de spot en función del precio de los grupos y de la disponibilidad de capacidad de las instancias de spot de esos grupos. Esto significa que las instancias de spot se solicitan a los grupos con la menor probabilidad de interrupción a corto plazo, sin dejar de considerar el precio.

Si la flota ejecuta cargas de trabajo resistentes y sin estado, como aplicaciones en contenedores, microservicios, aplicaciones web, trabajos de datos y análisis, y procesamiento por lotes, utilice la estrategia de asignación de capacidad de precio optimizada para obtener ahorros de costos y disponibilidad de capacidad óptimos.

Si la flota ejecuta cargas de trabajo que pueden tener un costo mayor de interrupción asociado al reinicio del trabajo, debe implementar puntos de control para que las aplicaciones puedan reiniciarse desde ese punto en caso de que se interrumpan. Al utilizar puntos de control, la estrategia de asignación de capacidad de precio optimizada es una buena opción para estas cargas de trabajo, ya que asigna capacidad de los grupos con el precio más bajo y, además, ofrecen una tasa de interrupción de instancia de spot baja.

Para ver ejemplos de las configuraciones de JSON que utilizan la estrategia de asignación de capacidad de precio optimizada, consulte lo siguiente:

- Fota de EC2: Ejemplo 10: inicialización de instancias de spot en una flota price-capacity-optimized
- Flota de spot: Ejemplo 11: inicialización de instancias de spot en una flota priceCapacityOptimized

Cuando las cargas de trabajo tienen un alto costo de interrupción

Si lo desea, puede utilizar la estrategia de capacidad optimizada si ejecuta cargas de trabajo que utilizan tipos de instancias con precios similares o si el costo de la interrupción es tan importante que cualquier ahorro de costos es insuficiente en comparación con un aumento marginal de las interrupciones. Esta estrategia asigna capacidad de los grupos de capacidad de spot de la mayor disponibilidad que ofrecen la posibilidad de sufrir menos interrupciones, lo que puede reducir el costo total de la carga de trabajo.

Cuando se debe minimizar la posibilidad de interrupción, pero la preferencia por determinados tipos de instancia es importante, puede expresar las prioridades del grupo mediante la estrategia

de asignación de capacidad optimizada priorizada y, luego, establecer el orden de los tipos de instancias que se utilizarán, de la prioridad más alta a la más baja.

Tenga en cuenta que cuando establece prioridades para la capacidad optimizada priorizada, estas también se aplican a las instancias bajo demanda si la estrategia de asignación bajo demanda se establece en priorizada. Tenga en cuenta que, para la flota de spot, el uso de prioridades solo se admite si la flota utiliza una plantilla de inicialización.

Para ver ejemplos de las configuraciones de JSON que utilizan la estrategia de asignación de capacidad de precio optimizada, consulte lo siguiente:

- Flota de EC2: Ejemplo 8: inicialización de instancias de spot en una flota de capacidad optimizada
- Flota de spot: Ejemplo 9: lanzamiento de instancias de spot en una flota de capacidad optimizada

Para ver ejemplos de las configuraciones de JSON que utilizan la estrategia de asignación de capacidad optimizada priorizada, consulte lo siguiente:

- Flota de EC2: Ejemplo 9: lanzamiento de instancias de spot en una flota de capacidad optimizada con prioridades
- Flota de spot: Ejemplo 10: lanzamiento de instancias de spot en una flota de capacidad optimizada con prioridades

Cuando su carga de trabajo es flexible en el tiempo y la disponibilidad de la capacidad no es un factor

Si su flota es pequeña o se ejecuta durante poco tiempo, puede utilizar la capacidad de precio optimizada para maximizar el ahorro de costos sin dejar de tener en cuenta la disponibilidad de capacidad.

Cuando la flota es grande o se ejecuta durante mucho tiempo

Si su flota es grande o se ejecuta durante mucho tiempo, puede mejorar su disponibilidad al distribuir las instancias de spot entre varios grupos, al usar la estrategia diversificada. Por ejemplo, si la flota especifica 10 grupos y una capacidad objetivo de 100 instancias, la flota inicia 10 instancias de spot en cada grupo. Si el precio de spot de un grupo sobrepasa el precio máximo de ese grupo, solo el 10 % de la flota se ve afectada. El uso de esta estrategia también consigue que su flota sea menos sensible a los aumentos en el precio de spot en cualquiera de los grupos a lo largo del tiempo. Con

la estrategia diversificada, la flota no inicia instancias de spot; en ningún grupo con un precio de spot que sea mayor o igual que el precio bajo demanda.

Mantener la capacidad objetivo para las instancias de spot

Después de que las instancias de spot se terminen debido a un cambio en el precio de spot o en la capacidad disponible de un grupo de capacidad de spot, una flota de tipo `maintain` inicia las instancias de spot de reemplazo. La estrategia de asignación determina los grupos desde los que se inician las instancias de reemplazo, de la siguiente manera:

- Si la estrategia de asignación es la capacidad de precio optimizada, la flota inicia instancias de reemplazo en los grupos que tienen la mayor disponibilidad de capacidad de instancia de spot, sin dejar de tener en cuenta el precio e identifica los grupos con el precio más bajo con alta disponibilidad de capacidad.
- Si la estrategia de asignación es la capacidad optimizada, la flota inicia instancias de reemplazo en los grupos que tienen la mayor disponibilidad de capacidad de instancia de spot.
- Si la estrategia de asignación es diversificada, la flota distribuye las instancias de spot de reemplazo entre los grupos restantes.

Priorizar tipos de instancias para la capacidad bajo demanda

Cuando una flota de EC2 o una flota de spot intenta cubrir la capacidad bajo demanda, de forma predeterminada inicia primero el tipo de instancia con el precio más bajo. Si la estrategia de asignación bajo demanda se configura como priorizada, la flota aplica la prioridad para determinar qué tipo de instancia debe usar primero para cubrir la capacidad bajo demanda. La prioridad se asigna a la invalidación de la plantilla de lanzamiento y la prioridad más alta se lanza primero.

Ejemplo: priorizar tipos de instancias

En este ejemplo, se configuran tres invalidaciones de plantilla de inicialización, cada una de ellas con un tipo de instancia distinto.

El precio bajo demanda de los tipos de instancias varía. Los siguientes son los tipos de instancias que se utilizan en este ejemplo, presentados por orden de precio, comenzando por el tipo de instancia menos caro:

- `m4.large`: menos caro
- `m5.large`

- `m5a.large`

Si no se aplica la prioridad para determinar el orden, la flota cubrirá la capacidad bajo demanda comenzando por el tipo de instancia menos caro.

No obstante, supongamos que tiene instancias reservadas `m5.large` sin usar que desea utilizar primero. Puede establecer la prioridad de la invalidación de la plantilla de lanzamiento, de forma que se utilicen los tipos de instancias conforme al orden de prioridad, de la siguiente manera:

- `m5.large`: prioridad 1
- `m4.large`: prioridad 2
- `m5a.large`: prioridad 3

Utilice el reequilibrio de capacidad en la flota de EC2 y la flota de spot para reemplazar las instancias de spot en riesgo

Con el reequilibrio de capacidad, su flota de EC2 o su flota de spot puede mantener la capacidad de spot deseada al sustituir de forma proactiva las instancias de spot que corren el riesgo de sufrir interrupciones. Cuando una instancia de spot corre un riesgo elevado de interrupción, Amazon EC2 envía una recomendación de reequilibrio. Si el reequilibrio de capacidad está activado, la recomendación de reequilibrio desencadena el inicio de una nueva instancia de spot antes de que se interrumpa la instancia en riesgo.

El reequilibrio de capacidad lo ayuda a mantener la disponibilidad de la carga de trabajo al aumentar de manera proactiva su flota con nuevas instancias de spot antes de que las instancias en ejecución sean interrumpidas por Amazon EC2.

Para configurar la flota de EC2 para utilizar el reequilibrio de capacidad para iniciar una instancia de spot de reemplazo

Utilice el comando create-fleet y los parámetros relevantes en la estructura `MaintenanceStrategies`. Para ver un ejemplo de configuración de JSON, consulte Ejemplo 7: configuración del reequilibrio de capacidad para iniciar instancias de spot de reemplazo.

Para configurar la flota de spot para utilizar el reequilibrio de capacidad para iniciar una instancia de spot de reemplazo

Puede utilizar la consola Amazon EC2 o la AWS CLI para configurar el reequilibrio de capacidad.

(Consola) Al crear la flota de spot, seleccione la casilla de verificación Reequilibrio de capacidad. Para obtener más información, consulte el paso 6.d. en Creación de una solicitud de flota de spot con los parámetros definidos.

(AWS CLI) utilice el comando request-spot-fleet y los parámetros relevantes de la estructura `SpotMaintenanceStrategies`. Para ver un ejemplo de configuración de JSON, consulte Ejemplo 8: configurar el reequilibrio de capacidad para iniciar instancias de spot de reemplazo.

Temas

- Limitaciones
- Opciones de configuración
- Consideraciones

Limitaciones

- El reequilibrio de capacidad solo está disponible para flotas de tipo `maintain`.
- Mientras la flota se encuentra en ejecución, no puede modificar la configuración de reequilibrio de capacidad. Para cambiar el ajuste de reequilibrio de capacidad, debe eliminar la flota y crear una nueva.

Opciones de configuración

La `ReplacementStrategy` para la flota de EC2 y la flota de spot admite los siguientes dos valores:

`launch-before-terminate`

Amazon EC2 termina las instancias de spot que reciben una notificación de reequilibrio después de que se inician nuevas instancias de spot de reemplazo. Cuando especifica `launch-before-terminate`, también debe especificar un valor para `termination-delay`. Después de que se inician las nuevas instancias de reemplazo, Amazon EC2 espera la duración de `termination-delay` y, luego, termina las instancias antiguas. En `termination-delay`, el mínimo es de 120 segundos (2 minutos) y el máximo es de 7200 segundos (2 horas).

Le recomendamos que utilice `launch-before-terminate` solo si puede predecir cuánto tiempo tardarán en completarse los procedimientos de cierre de instancias. Esto garantizará que las instancias anteriores terminen solo después de que se hayan completado los procedimientos

de cierre. Tenga en cuenta que Amazon EC2 puede interrumpir las instancias antiguas con una advertencia de dos minutos antes del `termination-delay`.

Se recomienda no utilizar la estrategia de asignación `lowest-price` (flota de EC2) o `lowestPrice` (flota de spot) en combinación con `launch-before-terminate` para evitar tener instancias de spot de reemplazo que también tengan un riesgo elevado de interrupción.

`launch`

Amazon EC2 inicia instancias de spot de reemplazo cuando se emite una notificación de reequilibrio para las instancias de spot existentes. Amazon EC2 no termina las instancias que reciben una notificación de reequilibrio. Puede terminar las instancias anteriores o puede dejarlas en ejecución. Se cobrará por todas las instancias mientras se ejecutan.

Consideraciones

Si configura una flota de EC2 o una flota de spot para el reequilibrio de capacidad, tenga en cuenta lo siguiente:

Proporcione tantos grupos de capacidades de spot en la solicitud como sea posible

Configure su flota para utilizar varios tipos de instancia y zonas de disponibilidad. Esto proporciona la flexibilidad para iniciar instancias de spot en varios grupos de capacidad de spot. Para obtener más información, consulte Sea flexible con respecto a los tipos de instancia y las zonas de disponibilidad.

Evite un riesgo elevado de interrupción de instancias de spot de reemplazo

Para evitar un alto riesgo de interrupción, recomendamos la estrategia de asignación de `capacity-optimized` o `capacity-optimized-prioritized`. Estas estrategias garantizan que las instancias de spot de reemplazo se inicien en los grupos de capacidad de spot más óptimos; por lo tanto, es menos probable que se interrumpan en un futuro cercano. Para obtener más información, consulte Utilice la estrategia de asignación optimizada para capacidad y precio.

Si utiliza la estrategia de asignación `lowest-price`, sus instancias de spot de reemplazo podrían correr un riesgo elevado de interrupción. Esto se debe a que Amazon EC2 siempre iniciará instancias en el grupo de menor precio que tiene capacidad disponible en ese momento, incluso si es probable que las instancias de spot de reemplazo se interrumpan poco después de iniciarse.

Amazon EC2 solo iniciará una nueva instancia si la disponibilidad es la misma o superior

Uno de los objetivos del reequilibrio de la capacidad es mejorar la disponibilidad de una instancia de spot. Si una instancia de spot existente recibe una recomendación de reequilibrio, Amazon EC2 solo iniciará una nueva instancia si esta ofrece la misma disponibilidad o una mejor que la instancia existente. Si el riesgo de interrupción de una nueva instancia es peor que el de la instancia existente, Amazon EC2 no iniciará ninguna instancia nueva. Sin embargo, Amazon EC2 seguirá evaluando los grupos de capacidad de spot e iniciará una nueva instancia si la disponibilidad mejora.

Existe la posibilidad de que la instancia existente se interrumpa sin que Amazon EC2 lance una nueva instancia de forma proactiva. Cuando esto ocurre, Amazon EC2 intentará iniciar una nueva instancia, independientemente de si la nueva instancia tiene un alto riesgo de interrupción.

El reequilibrio de la capacidad no aumenta la tasa de interrupciones de las instancias de spot

Cuando habilita el reequilibrio de capacidad, no aumenta la tasa de interrupciones de las instancias de spot (el número de instancias de spot que se reclaman cuando Amazon EC2 necesita recuperar la capacidad). Sin embargo, si el reequilibrio de capacidad detecta que una instancia está en riesgo de interrupción, Amazon EC2 intentará iniciar inmediatamente una nueva instancia. El resultado es que se pueden reemplazar más instancias en lugar de esperar a que Amazon EC2 lance una nueva después de que se interrumpa la instancia en riesgo.

Si bien es posible que se reemplacen más instancias con el reequilibrio de capacidad habilitado, se beneficia de ser proactivo en lugar de reactivo al disponer de más tiempo para tomar medidas antes de que se interrumpan las instancias. Con un aviso de interrupción de instancias de spot, normalmente solo dispone de dos minutos para apagar correctamente la instancia. Con el reequilibrio de capacidad que inicia una nueva instancia por adelantado, le da a los procesos existentes una mejor oportunidad de completarse en la instancia en riesgo, puede iniciar los procedimientos de apagado de la instancia y evitar que se programen nuevos trabajos en la instancia en riesgo. También puede empezar a preparar la instancia recién iniciada para que se haga cargo de la aplicación. Con el reemplazo proactivo del reequilibrio de capacidad, se beneficia de una continuidad estable.

Como ejemplo teórico para demostrar los riesgos y beneficios del uso del reequilibrio de capacidad, considere el siguiente escenario:

- 14:00 h: se recibe una recomendación de reequilibrio para la instancia A y Amazon EC2 comienza inmediatamente a intentar iniciar una instancia B de reemplazo, lo que le da tiempo para iniciar los procedimientos de apagado.*

- 14:30 h: se recibe una recomendación de reequilibrio para la instancia B, sustituida por la instancia C, lo que le da tiempo para iniciar los procedimientos de apagado.*
- 14:32 h: si el reequilibrio de capacidad no estuviera habilitado y si se hubiera recibido un aviso de interrupción de la instancia de spot a las 14:32 para la instancia A, solo habría tenido hasta dos minutos para actuar, pero la instancia A habría estado funcionando hasta ese momento.

* Si se especifica `launch-before-terminate`, Amazon EC2 terminará la instancia en riesgo después de que se conecte la instancia de reemplazo.

Amazon EC2 puede iniciar nuevas instancias de spot de reemplazo hasta que la capacidad utilizada sea el doble de la capacidad de destino

Cuando una flota se configura para el reequilibrio de capacidad, la flota intenta iniciar una nueva instancia de spot de reemplazo para cada instancia de spot que recibe una recomendación de reequilibrio. Después de que una instancia de spot reciba una recomendación de reequilibrio, ya no se cuenta como parte de la capacidad cumplida. Según la estrategia de reemplazo, Amazon EC2 termina la instancia después de un retraso de terminación preconfigurado o la deja en ejecución. Esto le da la oportunidad de realizar acciones de reequilibrio en la instancia.

Si su flota alcanza el doble de su capacidad de destino, deja de iniciar nuevas instancias de reemplazo, incluso si las propias instancias de reemplazo reciben una recomendación de reequilibrio.

Por ejemplo, puede crear una flota de spot con una capacidad objetivo de 100 instancias de spot. Todas las instancias de spot reciben una recomendación de reequilibrio, que provoca que Amazon EC2 lance 100 instancias de spot de reemplazo. Esto eleva el número de instancias de spot utilizadas a 200, lo que es el doble de la capacidad de destino. Algunas de las instancias de reemplazo reciben una recomendación de reequilibrio, pero no se inician más instancias de reemplazo porque la flota no puede exceder el doble de su capacidad objetivo.

Tenga en cuenta que se le cobrarán todas las instancias mientras se ejecutan.

Se recomienda configurar la flota para que termine las instancias de spot que reciban una recomendación de reequilibrio

Si configura su flota para el reequilibrio de capacidad, se recomienda que elija `launch-before-terminate` con un retraso de terminación adecuado solo si puede predecir cuánto tardarán en completarse los procedimientos de cierre de la instancia. Esto garantizará que las instancias anteriores terminen solo después de que se hayan completado los procedimientos de cierre.

Si elige terminar las instancias recomendadas para reequilibrio, le recomendamos que monitoree la señal de recomendación de reequilibrio recibida por las instancias de spot de la flota. Mediante la supervisión de la señal, puede realizar rápidamente acciones de reequilibrio en las instancias afectadas antes de que Amazon EC2 las interrumpa y luego puede finalizarlas manualmente. Si no termina las instancias, continuará pagándolas mientras se ejecuten. Amazon EC2 no termina automáticamente las instancias que reciben una recomendación de reequilibrio.

Puede configurar notificaciones mediante Amazon EventBridge o metadatos de instancia. Para obtener más información, consulte Monitorear las señales de recomendación de reequilibrio.

La flota no cuenta las instancias que reciben una recomendación de reequilibrio al calcular la capacidad utilizada durante el reducir o escalar horizontalmente.

Si la flota está configurada el para reequilibrio de capacidad y cambia la capacidad objetivo, ya sea para reducir horizontalmente o escalar horizontalmente, la flota no cuenta las instancias marcadas para el reequilibrio como parte de la capacidad utilizada, de la siguiente manera:

- Reducción horizontal: si reduce la capacidad de destino deseada, Amazon EC2 termina las instancias que no están marcadas para reequilibrar hasta que se alcance la capacidad deseada. Las instancias marcadas para el reequilibrio no se cuentan para la capacidad utilizada.

  Por ejemplo, puede crear una flota con una capacidad objetivo de 100 instancias de spot. 10 instancias reciben una recomendación de reequilibrio, por lo que Amazon EC2 inicia 10 nuevas instancias de reemplazo, lo que da como resultado una capacidad utilizada de 110 instancias. A continuación, se reduce la capacidad de destino a 50 (reducción horizontal), pero la capacidad utilizada es en realidad de 60 instancias porque Amazon EC2 no termina las 10 instancias marcadas para el reequilibrio. Debe terminar manualmente estas instancias o puede dejarlas en ejecución.
- Escalado horizontal: si aumenta la capacidad de destino deseada, Amazon EC2 lanza nuevas instancias hasta que se alcance la capacidad deseada. Las instancias marcadas para el reequilibrio no se cuentan para la capacidad utilizada.

  Por ejemplo, puede crear una flota con una capacidad objetivo de 100 instancias de spot. 10 instancias reciben una recomendación de reequilibrio, por lo que la flota inicia 10 nuevas instancias de reemplazo, lo que da como resultado una capacidad utilizada de 110 instancias. A continuación, aumenta la capacidad de destino a 200 (escalado ascendente), pero la capacidad utilizada es en realidad 210 instancias porque las 10 instancias marcadas para el

reequilibrio no son contadas por la flota como parte de la capacidad de destino. Debe terminar manualmente estas instancias o puede dejarlas en ejecución.

Utilice las reservas de capacidad para reservar capacidad bajo demanda en la flota de EC2

Con las reservas de capacidad bajo demanda, puede reservar capacidad informática para sus instancias bajo demanda en una zona de disponibilidad específica para cualquier duración. Puede configurar una flota de EC2 para que utilice primero las reservas de capacidad al iniciar instancias bajo demanda.

Las reservas de capacidad bajo demanda solo están disponibles para la flota de EC2 con el tipo de solicitud establecido para `instant`.

Las reservas de capacidad se establecen en `open` o `targeted`. La flota de EC2 puede iniciar instancias bajo demanda en las reservas de capacidad `open` o `targeted` de la siguiente manera:

- Si una reserva de capacidad es `open`, las instancias bajo demanda que tengan atributos coincidentes se ejecutarán de forma automática en la capacidad reservada.
- Si la reserva de capacidad es `targeted`, las instancias bajo demanda deben dirigirse específicamente a ella para ejecutarse en la capacidad reservada. Esto es útil para utilizar reservas de capacidad específicas o a fin de controlar cuándo se deben utilizar reservas de capacidad específicas.

Si utiliza reservas de capacidad `targeted` en su flota de EC2, debe haber suficientes reservas de capacidad para cumplir con la capacidad de destino bajo demanda; de lo contrario, falla la inicialización. Para evitar un error de inicialización, agregue las reservas de capacidad `targeted` a un grupo de recursos y, a continuación, establezca el grupo de recursos como destino. El grupo de recursos no necesita tener suficientes reservas de capacidad. Si se queda sin reservas de capacidad antes de que se cumpla la capacidad de destino bajo demanda, la flota puede iniciar la capacidad de destino restante a la capacidad bajo demanda normal.

Para utilizar las reservas de capacidad con flota de EC2

1. Establezca el tipo de flota en `instant`. No puede utilizar reservas de capacidad para flotas de otros tipos.

2. Establezca la estrategia de uso para las reservas de capacidad en `use-capacity-reservations-first`.
3. En la plantilla de inicialización, en Reserva de capacidad, elija Abrir o Destino por grupo. Si elige Destino por grupo, especifique el ID del grupo de recursos de las reservas de capacidad.

Cuando la flota intenta satisfacer la capacidad bajo demanda, si encuentra que varios grupos de instancias tienen reservas de capacidad coincidentes sin utilizar, determina los grupos en los que se iniciarán las instancias bajo demanda en función de la estrategia de asignación bajo demanda (`lowest-price` o `prioritized`).

Recursos relacionados

- Para obtener ejemplos de la CLI de cómo configurar una flota para que utilice reservas de capacidad a fin de satisfacer la capacidad bajo demanda, consulte Configuraciones de CLI de ejemplo para la flota de EC2, específicamente, los ejemplos 5, 6 y 7.
- Para ver un tutorial que explica los pasos para crear reservas de capacidad, utilizarlas en su flota y ver cuántas reservas de capacidad quedan, consulte Tutorial: Configuración de la flota de EC2 para lanzar instancias bajo demanda con reservas de capacidad específicas
- También puede configurar una flota de EC2 para lanzar instancias en varios tipos de reserva de capacidad, como reservas de capacidad bajo demanda, bloques de capacidad para machine learning y reservas de capacidad interrumpibles, mediante un único grupo de recursos de reserva de capacidad y, de manera opcional, recurrir a la capacidad bajo demanda. Para ello, utilice `ReservedCapacityOptions` con `DefaultTargetCapacityType` establecido en `reserved-capacity`. Para ver un tutorial, consulte Tutorial: Configure la flota de EC2 para lanzar instancias en varios tipos de reserva de capacidad mediante un grupo de recursos de reserva de capacidad.
- Para obtener información sobre cómo configurar las reservas de capacidad, consulte Cómo reservar capacidad de computación con las reservas de capacidad bajo demanda de EC2 y las Preguntas frecuentes sobre reservas de capacidad bajo demanda.

Trabajar con la flota de EC2

Para comenzar a utilizar una flota de EC2, cree una solicitud que incluya la capacidad objetivo total, la capacidad bajo demanda, la capacidad de spot y una plantilla de inicialización que especifique la configuración de las instancias en la flota. Si lo desea, puede especificar parámetros adicionales o dejar que la flota utilice los valores predeterminados. También puede etiquetar la solicitud de flota, así como sus instancias y volúmenes, al crear la flota.

La flota inicia las instancias bajo demanda cuando hay capacidad disponible e inicia las instancias de spot cuando el precio máximo que ha indicado es superior al precio de spot y hay capacidad disponible.

Una vez iniciada la flota, puede describir la solicitud de flota, las instancias en la flota y cualquier evento de la flota. También puede asignar etiquetas adicionales según sea necesario.

Si necesita cambiar algún parámetro de la flota, como la capacidad total de destino, puede modificar la flota, siempre que se haya configurado para que mantenga la capacidad. Una vez que se ha enviado la solicitud, no se puede modificar la capacidad de una solicitud puntual.

La solicitud de la flota permanece activa hasta que caduca o hasta que usted la elimina. Cuando elimina la solicitud de flota, puede terminar las instancias o dejarlas en ejecución. Si decide dejarlas en ejecución, las instancias bajo demanda se ejecutan hasta que usted las termina y las instancias de spot hasta que se interrumpen o usted las termina.

Temas

- Estados de una solicitud de flota de EC2
- Requisitos previos de flota de EC2
- Crear una flota de EC2
- Etiquete una solicitud de flota de EC2 nueva o existente y las instancias y los volúmenes que inicia.
- Describir una flota de EC2, sus instancias y sus eventos
- Modificar una flota de EC2
- Eliminar una solicitud de flota de EC2 y las instancias en la flota

Estados de una solicitud de flota de EC2

Una solicitud de flota de EC2 puede tener uno de varios estados y cada estado indica una etapa diferente del ciclo de vida de la solicitud y su gestión de las instancias.

Una solicitud de flota de EC2 puede tener uno de los siguientes estados:

`submitted`

La solicitud de flota de EC2 está en evaluación y Amazon EC2 se prepara para lanzar el número de instancias de destino. Si una solicitud excede los límites de la flota, se elimina inmediatamente.

`active`

La solicitud de flota de EC2 se ha validado y Amazon EC2 está intentando mantener el número de destino de instancias de ejecución. La solicitud permanece en este estado hasta que se modifica o se elimina.

`modifying`

La solicitud de flota de EC2 se está modificando. La solicitud permanece en este estado hasta que la modificación se procesa completamente o se elimina la solicitud. Sólo un tipo de flota `maintain` se puede modificar. Este estado no se aplica a otros tipos de solicitud.

`deleted_running`

La solicitud de flota de EC2 se ha eliminado y no lanza instancias de spot adicionales. Las instancias existentes de la flota continúan en ejecución hasta que se interrumpen o se terminan manualmente. La solicitud permanece en este estado hasta que se interrumpan o terminen todas las instancias. Solo una flota de EC2 de tipo `maintain` o `request` puede tener instancias de ejecución después de que la solicitud de flota de EC2 sea eliminada. No se admite una flota `instant` eliminada con instancias en ejecución. Este estado no se aplica a `instant` las flotas.

`deleted_terminating`

La solicitud de flota de EC2 se ha eliminado y sus instancias están en proceso de terminación. La solicitud permanece en este estado hasta que se terminen todas las instancias.

`deleted`

La flota de EC2 solicitud se ha eliminado y no tiene ninguna instancia en ejecución. La solicitud se elimina dos días después de que todas sus instancias se hayan terminado.

Requisitos previos de flota de EC2

Para crear una flota de EC2, deben existir los requisitos previos siguientes:

- Plantilla de inicialización
- Rol vinculado al servicio de flota de EC2
- Conceder acceso a las claves administradas por el cliente para su uso con AMI cifradas e instantáneas de EBS
- Permisos para los usuarios de la flota de EC2

Plantilla de inicialización

Una plantilla de inicialización especifica la información de configuración acerca de las instancias que se van a iniciar, como el tipo de instancia y la zona de disponibilidad. Para obtener más información acerca de las plantillas de inicialización, consulte Almacenamiento de parámetros de inicialización de instancias en plantillas de inicialización de Amazon EC2.

Rol vinculado al servicio de flota de EC2

El rol de `AWSServiceRoleForEC2Fleet` concede permiso a la flota de EC2 para solicitar, iniciar, terminar y etiquetar instancias en su nombre. Amazon EC2 utiliza este rol vinculado al servicio para completar las siguientes acciones:

- `ec2:RunInstances`: para iniciar las instancias.
- `ec2:RequestSpotInstances`: solicitar instancias de spot.
- `ec2:TerminateInstances`: para terminar las instancias.
- `ec2:DescribeImages`: para describir imágenes de máquina de Amazon (AMI) para las instancias.
- `ec2:DescribeInstanceStatus`: para describir el estado de las instancias.
- `ec2:DescribeSubnets`: para describir las subredes de las instancias.
- `ec2:CreateTags`: agregar etiquetas a la flota de EC2, instancias y volúmenes.

Asegúrese de que este rol exista antes de utilizar la AWS CLI o una API para crear una flota de EC2.

> **Note**
>
> Una flota de EC2 `instant` no requiere este rol.

Para crear el rol, use la consola de IAM como se indica a continuación.

Para crear el rol AWSServiceRoleForEC2Fleet para la flota de EC2

1. Abra la consola de IAM en https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Seleccione Roles en el panel de navegación.
3. Elija Creación de rol.
4. En la página Seleccionar entidad de confianza, haga lo siguiente:

a. En Tipo de entidad de confianza, elija Servicio de AWS.

b. En la sección Caso de uso, en Servicio o caso de uso, elija EC2 - Flota.

> **Tip**
>
> Asegúrese de elegir EC2 - Flota. Si elige EC2, el caso de uso EC2 - Flota no aparece en la lista de Caso de uso. El caso de uso EC2 - Flota creará automáticamente una política con los permisos de IAM necesarios y sugerirá AWSServiceRoleForEC2Fleet como nombre del rol.

c. Elija Siguiente.

5. En la página Agregar permisos, elija Siguiente.
6. En la página Nombrar, revisar y crear, elija Crear rol.

Si ya no tiene que utilizar la flota de EC2, le recomendamos que elimine el rol AWSServiceRoleForEC2Fleet. Después de haber eliminado este rol de la cuenta, podrá volver a crearlo si crea otra flota.

Para obtener más información, consulte Roles vinculados al servicio en la Guía del usuario de IAM.

Conceder acceso a las claves administradas por el cliente para su uso con AMI cifradas e instantáneas de EBS

Si especifica una AMI cifrada o una instantánea de Amazon EBS cifrada en la flota de EC2 y utiliza una clave de AWS KMS para el cifrado, debe conceder permiso al rol AWSServiceRoleForEC2Fleet para que utilice la clave administrada por el cliente a fin de que Amazon EC2 pueda iniciar instancias en su nombre. Para ello, debe agregar una concesión a la clave administrada por el cliente, como se muestra en el siguiente procedimiento.

Al proporcionar permisos, las concesiones son una alternativa a las políticas de claves. Para obtener más información, consulte Uso de concesiones y Uso de políticas de claves en AWS KMS en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service.

Para conceder permisos al rol AWSServiceRoleForEC2Fleet para que use la clave administrada por el cliente

- Utilice el comando create-grant para agregar una concesión a la clave administrada por el cliente y para especificar la entidad principal (el rol vinculado a un servicio

AWSServiceRoleForEC2Fleet) que recibe permiso para realizar las operaciones que permite la concesión. La clave administrada por el cliente se especifica mediante el parámetro `key-id` y el ARN de la clave administrada por el cliente. La entidad principal se especifica con el parámetro `grantee-principal` y el ARN del rol vinculado a un servicio AWSServiceRoleForEC2Fleet.

```
aws kms create-grant \
    --region us-east-1 \
    --key-id arn:aws:kms:us-
east-1:444455556666:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --grantee-principal arn:aws:iam::111122223333:role/AWSServiceRoleForEC2Fleet \
    --operations "Decrypt" "Encrypt" "GenerateDataKey"
 "GenerateDataKeyWithoutPlaintext" "CreateGrant" "DescribeKey" "ReEncryptFrom"
 "ReEncryptTo"
```

Permisos para los usuarios de la flota de EC2

Si los usuarios van a crear o administrar una flota de EC2, asegúrese de concederles los permisos necesarios.

Creación de una política para la flota de EC2

1. Abra la consola de IAM en https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. En el panel de navegación, seleccione Políticas.
3. Elija Crear política.
4. En la página Crear política, elija la pestaña JSON, sustituya el texto por lo siguiente y, a continuación, elija Revisar política.

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:*"
            ],
            "Resource": "*"
        },
```

```
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
              "iam:ListRoles",
              "iam:PassRole",
              "iam:ListInstanceProfiles"
            ],
            "Resource":"arn:aws:iam::123456789012:role/DevTeam*"
        }
    ]
}
```

`ec2:*` concede a un usuario permiso para llamar a todas las acciones de la API de Amazon EC2. Para limitar las acciones del usuario a unas determinadas acciones de la API de Amazon EC2, especifique dichas acciones.

El usuario debe tener permiso para llamar a la acción `iam:ListRoles` para enumerar los roles de IAM existentes, a la acción `iam:PassRole` para especificar el rol de la flota de EC2 y a la acción `iam:ListInstanceProfiles` para enumerar los perfiles de instancia existentes.

(Opcional) Para permitir a un usuario crear roles o perfiles de instancia mediante la consola de IAM, también tiene que agregar las siguientes acciones a la política:

- `iam:AddRoleToInstanceProfile`
- `iam:AttachRolePolicy`
- `iam:CreateInstanceProfile`
- `iam:CreateRole`
- `iam:GetRole`
- `iam:ListPolicies`

5. En la página Revisar política, escriba un nombre y descripción de política y, a continuación, elija Crear política.
6. Para dar acceso, agregue permisos a los usuarios, grupos o roles:

   - Usuarios y grupos en AWS IAM Identity Center:

     Cree un conjunto de permisos. Siga las instrucciones de Creación de un conjunto de permisos en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center.

- Usuarios gestionados en IAM a través de un proveedor de identidades:

  Cree un rol para la federación de identidades. Siga las instrucciones descritas en Creación de un rol para un proveedor de identidad de terceros (federación) en la Guía del usuario de IAM.
- Usuarios de IAM:
  - Cree un rol que el usuario pueda aceptar. Siga las instrucciones descritas en Creación de un rol para un usuario de IAM en la Guía del usuario de IAM.
  - (No recomendado) Adjunte una política directamente a un usuario o agregue un usuario a un grupo de usuarios. Siga las instrucciones descritas en Adición de permisos a un usuario (consola) de la Guía del usuario de IAM.

Crear una flota de EC2

Para crear una flota de EC2, defina la configuración de la flota en un archivo JSON y haga referencia al archivo con el comando create-fleet. En el archivo JSON, especifique la capacidad objetivo total de la flota, las capacidades objetivo separadas para instancias de spot e instancias bajo demanda y una plantilla de inicialización que defina la configuración de las instancias de la flota, como una AMI, un tipo de instancia, una subred o una zona de disponibilidad, y uno o varios grupos de seguridad. Si lo desea, puede especificar configuraciones adicionales, como parámetros para anular la configuración de la plantilla de inicialización, estrategias de asignación para seleccionar instancias de spot e instancias bajo demanda de los grupos de capacidad de EC2 y el importe máximo que está dispuesto a pagar por la flota. Para obtener más información, consulte Opciones de configuración para la flota de EC2 o la flota de spot.

La flota de EC2 inicia instancias bajo demanda cuando hay capacidad disponible e inicia instancias de spot cuando el precio máximo es superior al precio de spot y hay capacidad disponible.

Si la flota incluye instancias de spot y es de tipo `maintain`, Amazon EC2 intentará mantener la capacidad objetivo de la flota cuando las instancias de spot se interrumpan.

Limitaciones de la flota de EC2

Las limitaciones siguientes son aplicables a la flota de EC2:

- La creación de un flota de EC2 solo está disponible a través de la API de Amazon EC2, AWS CLI, SDK de AWS y CloudFormation.
- Una solicitud de flota de EC2 no puede abarcar varias regiones de AWS. Es preciso crear una flota de EC2 independiente para cada región.

- Una solicitud de flota de EC2 no puede abarcar diferentes subredes de la misma zona de disponibilidad.

Crear una flota de EC2

Para iniciar una flota de instancias con la flota de EC2, solo necesita especificar los siguientes parámetros en su solicitud de flota, y la flota utilizará los valores predeterminados para los demás parámetros:

- `LaunchTemplateId` o `LaunchTemplateName`: especifica la plantilla de inicialización que se va a utilizar (que contiene los parámetros de las instancias que se van a iniciar, como el tipo de instancia y la zona de disponibilidad)
- `TotalTargetCapacity`: especifica la capacidad objetivo total de la flota
- `DefaultTargetCapacityType`: especifica si la opción de compra predeterminada es bajo demanda o spot

Para reemplazar los parámetros especificados en la plantilla de inicialización, puede especificar una o varias anulaciones. Cada anulación puede variar según el tipo de instancia, la zona de disponibilidad, la subred y el precio máximo. Además, pueden incluir una capacidad ponderada distinta. Como alternativa para especificar el tipo de instancia, puede especificar los atributos que debe tener una instancia y Amazon EC2 identificará todos los tipos de instancias con esos atributos. Para obtener más información, consulte Especifique atributos para la selección del tipo de instancia para la flota de EC2 o flota de spot.

En el caso de las flotas de EC2 del tipo `instant`, también puede reemplazar los siguientes parámetros de la plantilla de lanzamiento:

- `IamInstanceProfile`: el perfil de instancia de IAM que se asociará a las instancias. Para obtener más información, consulte Roles de IAM para Amazon EC2.
- `KeyName`: el nombre del par de claves que se utilizará para las instancias. Para obtener más información, consulte Pares de claves e instancias de Amazon EC2.
- `MetadataOptions`: la configuración del servicio de metadatos de instancias para las instancias. Para obtener más información, consulte Uso del servicio de metadatos de instancias para acceder a metadatos de instancia.

Para las flotas de EC2 de tipo `instant`, puede especificar un parámetro Systems Manager en lugar del ID de AMI. Puede especificar el parámetro Systems Manager en la plantilla de anulación o de inicialización. Para obtener más información, consulte Uso de un parámetro de Systems Manager en lugar de un ID de AMI.

En el caso de las flotas de EC2 del tipo `instant`, también puede especificar datos de usuario en el nivel de especificación de la plantilla de lanzamiento mediante el parámetro `LaunchTemplateSpecificationUserData`. Con este parámetro, puede proporcionar datos de usuario codificados en Base64 sin incluirlos en la propia plantilla de lanzamiento. Los datos de usuario no deben superar los 16 KB antes de codificarse en Base64.

Puede especificar los parámetros de flota en un archivo JSON. Para obtener información sobre todos los parámetros posibles que puede especificar, consulte Ver todas las opciones de configuración de la flota de EC2.

Para obtener ejemplos de configuración de flota, consulte Configuraciones de CLI de ejemplo para la flota de EC2.

En este momento, no hay compatibilidad con la consola para crear una flota de EC2.

Para crear una flota de EC2

Utilice el comando create-fleet para crear la flota y especificar el archivo JSON que contiene los parámetros de configuración de flota.

```
aws ec2 create-fleet --cli-input-json file://file_name.json
```

A continuación se muestra un resultado de ejemplo para una flota de tipo `request` o `maintain`.

```
{
    "FleetId": "fleet-12a34b55-67cd-8ef9-ba9b-9208dEXAMPLE"
}
```

A continuación se muestra un resultado de ejemplo para una flota de tipo `instant` que lanzó la capacidad de destino.

La respuesta incluye el ID de la zona de disponibilidad, el nombre de la zona de disponibilidad y el ID de la subred para cada conjunto de instancias lanzadas.

```
{
  "FleetId": "fleet-12a34b55-67cd-8ef9-ba9b-9208dEXAMPLE",
```

```
  "Errors": [],
  "Instances": [
    {
      "LaunchTemplateAndOverrides": {
        "LaunchTemplateSpecification": {
          "LaunchTemplateId": "lt-01234a567b8910abcEXAMPLE",
          "Version": "1"
        },
        "Overrides": {
          "InstanceType": "c5.large",
          "AvailabilityZone": "us-east-1a"
        }
      },
      "Lifecycle": "on-demand",
      "InstanceIds": [
        "i-1234567890abcdef0",
        "i-9876543210abcdef9"
      ],
      "InstanceType": "c5.large",
      "Platform": null,
      "AvailabilityZoneId": "use1-az1",
      "AvailabilityZone": "us-east-1a",
      "SubnetId": "subnet-0123456789abcdefEXAMPLE"
    },
    {
      "LaunchTemplateAndOverrides": {
        "LaunchTemplateSpecification": {
          "LaunchTemplateId": "lt-01234a567b8910abcEXAMPLE",
          "Version": "1"
        },
        "Overrides": {
          "InstanceType": "c4.large",
          "AvailabilityZone": "us-east-1a"
        }
      },
      "Lifecycle": "on-demand",
      "InstanceIds": [
        "i-5678901234abcdef0",
        "i-5432109876abcdef9"
      ],
      "AvailabilityZoneId": "use1-az1",
      "AvailabilityZone": "us-east-1a",
      "SubnetId": "subnet-0123456789abcdefEXAMPLE"
    }
```

```
  ]
}
```

A continuación se muestra un resultado de ejemplo para una flota de tipo `instant` que lanzó parte de la capacidad de destino con errores para instancias que no se habían iniciado.

```
{
  "FleetId": "fleet-12a34b55-67cd-8ef9-ba9b-9208dEXAMPLE",
  "Errors": [
    {
      "LaunchTemplateAndOverrides": {
        "LaunchTemplateSpecification": {
          "LaunchTemplateId": "lt-01234a567b8910abcEXAMPLE",
          "Version": "1"
        },
        "Overrides": {
          "InstanceType": "c4.xlarge",
          "AvailabilityZone": "us-east-1a",
        }
      },
      "Lifecycle": "on-demand",
      "ErrorCode": "InsufficientInstanceCapacity",
      "ErrorMessage": ""
    },
  ],
  "Instances": [
    {
      "LaunchTemplateAndOverrides": {
        "LaunchTemplateSpecification": {
          "LaunchTemplateId": "lt-01234a567b8910abcEXAMPLE",
          "Version": "1"
        },
        "Overrides": {
          "InstanceType": "c5.large",
          "AvailabilityZone": "us-east-1a"
        }
      },
      "Lifecycle": "on-demand",
      "InstanceIds": [
        "i-1234567890abcdef0",
        "i-9876543210abcdef9"
      ]
  ]
```

```
}
```

A continuación se muestra un resultado de ejemplo para una flota de tipo `instant` que lanzó sin instancias.

```
{
  "FleetId": "fleet-12a34b55-67cd-8ef9-ba9b-9208dEXAMPLE",
  "Errors": [
    {
      "LaunchTemplateAndOverrides": {
        "LaunchTemplateSpecification": {
          "LaunchTemplateId": "lt-01234a567b8910abcEXAMPLE",
          "Version": "1"
        },
        "Overrides": {
          "InstanceType": "c4.xlarge",
          "AvailabilityZone": "us-east-1a",
        }
      },
      "Lifecycle": "on-demand",
      "ErrorCode": "InsufficientCapacity",
      "ErrorMessage": ""
    },
    {
      "LaunchTemplateAndOverrides": {
        "LaunchTemplateSpecification": {
          "LaunchTemplateId": "lt-01234a567b8910abcEXAMPLE",
          "Version": "1"
        },
        "Overrides": {
          "InstanceType": "c5.large",
          "AvailabilityZone": "us-east-1a",
        }
      },
      "Lifecycle": "on-demand",
      "ErrorCode": "InsufficientCapacity",
      "ErrorMessage": ""
    },
  ],
  "Instances": []
}
```

Crear una flota de EC2 que sustituya instancias de spot en mal estado

La flota de EC2 comprueba el estado de las instancias de la flota cada dos minutos. El estado de una instancia puede ser `healthy` o `unhealthy`.

La flota de EC2 determina el estado de una instancia a partir de las comprobaciones de estado que proporciona Amazon EC2. Una instancia se determina como `unhealthy` cuando el estado de la comprobación del estado de la instancia o de la comprobación del estado del sistema es `impaired` durante tres comprobaciones de estado de mantenimiento consecutivas. Para obtener más información, consulte Comprobaciones de estado de las instancias de Amazon EC2.

Puede configurar la flota para sustituir la Instancias de spot en mal estado. Después de establecer `ReplaceUnhealthyInstances` en `true`, se sustituye una instancia de spot cuando se informa como `unhealthy`. La flota puede ver reducida su capacidad de destino durante unos minutos mientras se sustituye una instancia de spot en mal estado.

Requisitos

- El reemplazo por comprobación de estado se admite solo para flotas de EC2 que mantengan una capacidad de destino (flotas de tipo `maintain`) y no para flotas de tipo `request` o `instant`.
- Solo se admite el reemplazo por comprobación de estado para instancias de spot. Esta función no es compatible con instancias bajo demanda.
- Solo puede configurar una flota de EC2 para sustituir instancias en mal estado al crearla.
- Los usuarios pueden utilizar el reemplazo por comprobación de estado únicamente si tienen permiso para llamar a la acción `ec2:DescribeInstanceStatus`.

Para configurar una flota de EC2 que sustituya instancias de spot en mal estado

1. Utilice la información en Crear una flota de EC2 para crear una flota de EC2.
2. Para configurar la flota que sustituya instancias de spot en mal estado, en el archivo JSON, para `ReplaceUnhealthyInstances`, especifique `true`.

Ver todas las opciones de configuración de la flota de EC2

Para ver la lista completa de los parámetros de configuración de la flota de EC2 puede generar un archivo JSON. Para obtener una descripción de cada parámetro, consulte create-fleet.

Para generar un archivo JSON con todos los parámetros de la flota de EC2 posibles

Ejecute el comando create-fleet (AWS CLI) y el parámetro `--generate-cli-skeleton` para generar un archivo JSON de flota de EC2 y dirija el resultado a un archivo para guardarlo.

```
aws ec2 create-fleet \
    --generate-cli-skeleton input > ec2createfleet.json
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "DryRun": true,
    "ClientToken": "",
    "SpotOptions": {
        "AllocationStrategy": "price-capacity-optimized",
        "MaintenanceStrategies": {
            "CapacityRebalance": {
                "ReplacementStrategy": "launch"
            }
        },
        "InstanceInterruptionBehavior": "hibernate",
        "InstancePoolsToUseCount": 0,
        "SingleInstanceType": true,
        "SingleAvailabilityZone": true,
        "MinTargetCapacity": 0,
        "MaxTotalPrice": ""
    },
    "OnDemandOptions": {
        "AllocationStrategy": "prioritized",
        "CapacityReservationOptions": {
            "UsageStrategy": "use-capacity-reservations-first"
        },
        "SingleInstanceType": true,
        "SingleAvailabilityZone": true,
        "MinTargetCapacity": 0,
        "MaxTotalPrice": ""
    },
    "ExcessCapacityTerminationPolicy": "termination",
    "LaunchTemplateConfigs": [
        {
            "LaunchTemplateSpecification": {
                "LaunchTemplateId": "",
                "LaunchTemplateName": "",
                "Version": ""
            },
```

```
            "Overrides": [
                {
                    "InstanceType": "r5.metal",
                    "MaxPrice": "",
                    "SubnetId": "",
                    "AvailabilityZone": "",
                    "WeightedCapacity": 0.0,
                    "Priority": 0.0,
                    "Placement": {
                        "AvailabilityZone": "",
                        "Affinity": "",
                        "GroupName": "",
                        "PartitionNumber": 0,
                        "HostId": "",
                        "Tenancy": "dedicated",
                        "SpreadDomain": "",
                        "HostResourceGroupArn": ""
                    },
                    "InstanceRequirements": {
                        "VCpuCount": {
                            "Min": 0,
                            "Max": 0
                        },
                        "MemoryMiB": {
                            "Min": 0,
                            "Max": 0
                        },
                        "CpuManufacturers": [
                            "amd"
                        ],
                        "MemoryGiBPerVCpu": {
                            "Min": 0.0,
                            "Max": 0.0
                        },
                        "ExcludedInstanceTypes": [
                            ""
                        ],
                        "InstanceGenerations": [
                            "previous"
                        ],
                        "SpotMaxPricePercentageOverLowestPrice": 0,
                        "OnDemandMaxPricePercentageOverLowestPrice": 0,
                        "BareMetal": "included",
                        "BurstablePerformance": "required",
```

```
                        "RequireHibernateSupport": true,
                        "NetworkInterfaceCount": {
                            "Min": 0,
                            "Max": 0
                        },
                        "LocalStorage": "excluded",
                        "LocalStorageTypes": [
                            "ssd"
                        ],
                        "TotalLocalStorageGB": {
                            "Min": 0.0,
                            "Max": 0.0
                        },
                        "BaselineEbsBandwidthMbps": {
                            "Min": 0,
                            "Max": 0
                        },
                        "AcceleratorTypes": [
                            "inference"
                        ],
                        "AcceleratorCount": {
                            "Min": 0,
                            "Max": 0
                        },
                        "AcceleratorManufacturers": [
                            "amd"
                        ],
                        "AcceleratorNames": [
                            "a100"
                        ],
                        "AcceleratorTotalMemoryMiB": {
                            "Min": 0,
                            "Max": 0
                        }
                    }
                }
            ]
        }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
        "TotalTargetCapacity": 0,
        "OnDemandTargetCapacity": 0,
        "SpotTargetCapacity": 0,
        "DefaultTargetCapacityType": "on-demand",
```

```
        "TargetCapacityUnitType": "memory-mib"
    },
    "TerminateInstancesWithExpiration": true,
    "Type": "instant",
    "ValidFrom": "1970-01-01T00:00:00",
    "ValidUntil": "1970-01-01T00:00:00",
    "ReplaceUnhealthyInstances": true,
    "TagSpecifications": [
        {
            "ResourceType": "fleet",
            "Tags": [
                {
                    "Key": "",
                    "Value": ""
                }
            ]
        }
    ],
    "Context": ""
}
```

Etiquete una solicitud de flota de EC2 nueva o existente y las instancias y los volúmenes que inicia.

Para ayudarlo a categorizar y a administrar las solicitudes de flota de EC2 y las instancias y los volúmenes que inicia, puede etiquetarlas con metadatos personalizados. Puede asignar una etiqueta a una solicitud de flota de EC2 cuando la cree o posteriormente. Del mismo modo, puede asignar una etiqueta a las instancias y los volúmenes cuando la flota los inicie o después.

Al etiquetar una solicitud de flota, las instancias y volúmenes iniciados por la flota no se etiquetan automáticamente. Tiene que etiquetar explícitamente las instancias y volúmenes iniciados por la flota. Puede optar por asignar etiquetas solo a la solicitud de la flota, solo a las instancias lanzadas por la flota, solo a los volúmenes asociados a las instancias lanzadas por la flota, solo a las interfaces de red creadas por la flota, o a todos ellos.

> **Note**
>
> Para los tipos de flota `instant`, puede etiquetar volúmenes asociados a instancias bajo demanda e instancias de spot. También puede asignar etiquetas a las interfaces de red

de las flotas del tipo`instant`. Para los tipos de flota `request` o `maintain`, solo puede etiquetar volúmenes asociados a instancias bajo demanda.

Para obtener más información sobre cómo funcionan las etiquetas, consulte Etiquetar los recursos de Amazon EC2.

Requisito previo

Otorgue al usuario el permiso para etiquetar recursos. Para obtener más información, consulte Ejemplo: Etiquetar recursos.

Para conceder a un usuario el permiso para etiquetar recursos

Cree una política de IAM que incluya lo siguiente:

- La acción `ec2:CreateTags`. Esto concede al usuario permiso para crear etiquetas.
- La acción `ec2:CreateFleet`. De esta forma, se concede al usuario permiso para crear una solicitud de flota de EC2.
- Para `Resource`, le recomendamos que especifique `"*"`. Esto permite a los usuarios etiquetar todos los tipos de recursos.

Para dar acceso, agregue permisos a los usuarios, grupos o roles:

- Usuarios y grupos en AWS IAM Identity Center:

  Cree un conjunto de permisos. Siga las instrucciones de Creación de un conjunto de permisos en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center.
- Usuarios gestionados en IAM a través de un proveedor de identidades:

  Cree un rol para la federación de identidades. Siga las instrucciones descritas en Creación de un rol para un proveedor de identidad de terceros (federación) en la Guía del usuario de IAM.
- Usuarios de IAM:
  - Cree un rol que el usuario pueda aceptar. Siga las instrucciones descritas en Creación de un rol para un usuario de IAM en la Guía del usuario de IAM.
  - (No recomendado) Adjunte una política directamente a un usuario o agregue un usuario a un grupo de usuarios. Siga las instrucciones descritas en Adición de permisos a un usuario (consola) de la Guía del usuario de IAM.

Para etiquetar una nueva solicitud de flota de EC2

Para etiquetar una solicitud de flota de EC2 al crearla, especifique el par clave-valor en el archivo JSON utilizado para crear la flota. El valor para `ResourceType` debe ser `fleet`. Si especifica otro valor, la solicitud de flota devuelve un error.

Para etiquetar instancias y volúmenes iniciados por una flota de EC2

Para etiquetar instancias y volúmenes cuando los inicia la flota, especifique las etiquetas en la plantilla de inicialización a la que se hace referencia en la solicitud de flota de EC2.

> **Note**
>
> No puede etiquetar volúmenes asociados a los instancias de spot que se inicien por un tipo de flota `request` o `maintain`.

Para etiquetar una solicitud, una instancia y un volumen de flota de EC2 existentes

Utilice el comando create-tags para etiquetar recursos existentes.

```
aws ec2 create-tags \
    --resources fleet-12a34b55-67cd-8ef9-
ba9b-9208dEXAMPLE i-1234567890abcdef0 vol-1234567890EXAMPLE \
    --tags Key=purpose,Value=test
```

Describir una flota de EC2, sus instancias y sus eventos

Puede describir la configuración de la flota de EC2, sus instancias en la flota y el historial de eventos de dicha flota.

Tareas

- Describir la flota de EC2
- Descripción de todas las instancias en la flota de EC2
- Descripción del historial de eventos de la flota de EC2

Describir la flota de EC2

AWS CLI

Para describir la flota de EC2

Utilice el comando describe-fleets.

```
aws ec2 describe-fleets \
    --fleet-ids fleet-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "Fleets": [
        {
            "ActivityStatus": "fulfilled",
            "CreateTime": "2022-02-09T03:35:52+00:00",
            "FleetId": "fleet-364457cd-3a7a-4ed9-83d0-7b63e51bb1b7",
            "FleetState": "active",
            "ExcessCapacityTerminationPolicy": "termination",
            "FulfilledCapacity": 2.0,
            "FulfilledOnDemandCapacity": 0.0,
            "LaunchTemplateConfigs": [
                {
                    "LaunchTemplateSpecification": {
                        "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
                        "Version": "$Latest"
                    }
                }
            ],
            "TargetCapacitySpecification": {
                "TotalTargetCapacity": 2,
                "OnDemandTargetCapacity": 0,
                "SpotTargetCapacity": 2,
                "DefaultTargetCapacityType": "spot"
            },
            "TerminateInstancesWithExpiration": false,
            "Type": "maintain",
            "ReplaceUnhealthyInstances": false,
            "SpotOptions": {
                "AllocationStrategy": "capacity-optimized",
                "InstanceInterruptionBehavior": "terminate"
```

```
            },
            "OnDemandOptions": {
                "AllocationStrategy": "lowestPrice"
            }
        }
    ]
}
```

PowerShell

Para describir la flota de EC2

Utilice el cmdlet Get-EC2FleetList.

```
Get-EC2FleetList `
    -FleetId fleet-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE
```

Descripción de todas las instancias en la flota de EC2

La lista devuelta de instancias en ejecución se actualiza periódicamente y podría no estar actualizada.

AWS CLI

Para describir las instancias para la flota de EC2 especificada

Utilice el comando describe-fleet-instances.

```
aws ec2 describe-fleet-instances \
    --fleet-id fleet-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "ActiveInstances": [
        {
            "InstanceId": "i-09cd595998cb3765e",
            "InstanceHealth": "healthy",
            "InstanceType": "m4.large",
            "SpotInstanceRequestId": "sir-86k84j6p"
        },
        {
```

```
            "InstanceId": "i-09cf95167ca219f17",
            "InstanceHealth": "healthy",
            "InstanceType": "m4.large",
            "SpotInstanceRequestId": "sir-dvxi7fsm"
        }
    ],
    "FleetId": "fleet-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE"
}
```

PowerShell

Para describir las instancias para la flota de EC2 especificada

Utilice el cmdlet Get-EC2FleetInstanceList.

```
Get-EC2FleetInstanceList `
    -FleetId fleet-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE
```

Descripción del historial de eventos de la flota de EC2

Para obtener más información sobre los eventos en el historial de eventos, consulte Flota de EC2 tipos de eventos.

AWS CLI

Para describir los eventos para la flota de EC2 especificada

Utilice el comando describe-fleet-history.

```
aws ec2 describe-fleet-history \
    --fleet-id fleet-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE \
    --start-time 2020-06-01T00:00:00Z
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "HistoryRecords": [
        {
            "EventInformation": {
                "EventSubType": "submitted"
            },
            "EventType": "fleetRequestChange",
```

```
            "Timestamp": "2020-09-01T18:26:05.000Z"
        },
        {
            "EventInformation": {
                "EventSubType": "active"
            },
            "EventType": "fleetRequestChange",
            "Timestamp": "2020-09-01T18:26:15.000Z"
        },
        {
            "EventInformation": {
                "EventDescription": "t2.small, ami-07c8bc5c1ce9598c3, ...",
                "EventSubType": "progress"
            },
            "EventType": "fleetRequestChange",
            "Timestamp": "2020-09-01T18:26:17.000Z"
        },
        {
            "EventInformation": {
                "EventDescription": "{\"instanceType\":\"t2.small\", ...}",
                "EventSubType": "launched",
                "InstanceId": "i-083a1c446e66085d2"
            },
            "EventType": "instanceChange",
            "Timestamp": "2020-09-01T18:26:17.000Z"
        },
        {
            "EventInformation": {
                "EventDescription": "{\"instanceType\":\"t2.small\", ...}",
                "EventSubType": "launched",
                "InstanceId": "i-090db02406cc3c2d6"
            },
            "EventType": "instanceChange",
            "Timestamp": "2020-09-01T18:26:17.000Z"
        }
    ],
    "FleetId": "fleet-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE",
    "LastEvaluatedTime": "1970-01-01T00:00:00.000Z",
    "StartTime": "2020-06-01T00:00:00.000Z"
}
```

PowerShell

Para describir los eventos para la flota de EC2 especificada

Utilice el cmdlet Get-EC2FleetHistory.

```
Get-EC2FleetHistory `
    -FleetId fleet-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE `
    -UtcStartTime 2020-06-01T00:00:00Z
```

Modificar una flota de EC2

Puede modificar la capacidad de objetivo total, la capacidad puntual y la capacidad bajo demanda de una flota de EC2. También puede modificar si las instancias en ejecución deben terminarse si se reduce la capacidad de objetivo total por debajo del tamaño actual de la flota.

Consideraciones

Tenga en cuenta lo siguiente cuando modifique una flota de EC2:

- Tipo de flota: solo se puede modificar una flota de EC2 que sea de tipo `maintain`. No se puede modificar una flota de EC2 de tipo `request` o `instant`.
- Parámetros de la flota: puede modificar los siguientes parámetros de una flota de EC2:
  - `target-capacity-specification`: aumenta o reduce la capacidad de objetivo para:
    - `TotalTargetCapacity`
    - `OnDemandTargetCapacity`
    - `SpotTargetCapacity`
  - `excess-capacity-termination-policy`: permite indicar si las instancias de ejecución deberán terminarse si se reduce la capacidad de destino total de la flota de EC2 por debajo del tamaño actual de la flota. Los valores válidos son los siguientes:
    - `no-termination`
    - `termination`
- Comportamiento de la flota cuando se aumenta la capacidad de objetivo total: cuando se aumenta la capacidad de objetivo total, la flota de EC2 lanza instancias adicionales de acuerdo con la opción de compra de la instancia especificada para `DefaultTargetCapacityType`, que pueden ser instancias bajo demanda o instancias de spot, y de acuerdo con la estrategia de asignación especificada.
- Comportamiento de la flota cuando se reduce la capacidad de objetivo de spot: cuando se reduce la capacidad de objetivo de spot, la flota de EC2 elimina todas las solicitudes abiertas que superen

la nueva capacidad de objetivo. Puede solicitar que la flota termine las instancias de spot hasta que el tamaño de la flota alcance la nueva capacidad objetivo. Cuando una flota de EC2 termina una instancia de spot porque se ha reducido la capacidad de destino, la instancia recibe un aviso de interrupción de instancia de spot.

Las instancias se seleccionan para su terminación en función de la estrategia de asignación:

- `capacity-optimized`: finaliza las instancias de los grupos con la menor capacidad disponible.
- `price-capacity-optimized`: utiliza una combinación de precio y capacidad disponible: finaliza las instancias de los grupos con la menor capacidad disponible y que son las más caras entre estos grupos.
- `diversified`: finaliza las instancias en todos los grupos.
- `lowest-price`:finaliza las instancias de los grupos con precios más altos.

Como alternativa, puede solicitar que la flota de EC2 mantenga la flota en su tamaño actual, pero que no reemplace las instancias de spot que se interrumpan o que finalice manualmente.

- Estado de la flota: puede modificar una flota de EC2 que se encuentre en el estado `submitted` o `active`. Al modificar una flota, esta pasa al estado `modifying`.

Comandos para modificar una flota de EC2

AWS CLI

Para modificar la capacidad objetivo total de una flota de EC2

Utilice el comando modify-fleet.

```
aws ec2 modify-fleet \
    --fleet-id fleet-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE \
    --target-capacity-specification TotalTargetCapacity=20
```

Si va a reducir la capacidad de destino, pero quiere conservar la flota con su tamaño actual, puede modificar el ejemplo anterior como se indica a continuación.

```
aws ec2 modify-fleet \
    --fleet-id fleet-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE \
    --target-capacity-specification TotalTargetCapacity=10 \
    --excess-capacity-termination-policy no-termination
```

PowerShell

Para modificar la capacidad objetivo total de una flota de EC2

Utilice el cmdlet Edit-EC2Fleet.

```
Edit-EC2Fleet `
    -FleetId "fleet-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE" `
    -TargetCapacitySpecification_TotalTargetCapacity 20
```

Si va a reducir la capacidad de destino, pero quiere conservar la flota con su tamaño actual, puede modificar el ejemplo anterior como se indica a continuación.

```
Edit-EC2Fleet `
    -FleetId "fleet-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE" `
    -TargetCapacitySpecification_TotalTargetCapacity 20 `
    -ExcessCapacityTerminationPolicy "NoTermination"
```

Eliminar una solicitud de flota de EC2 y las instancias en la flota

Si ya no necesita una flota de EC2, puede eliminarla. Tras eliminar una solicitud de flota, todas las solicitudes de spot asociadas con la flota se cancelan, de forma que no se iniciará ninguna instancia de spot nueva.

Al eliminar una solicitud de flota de EC2, debe especificar si también desea terminar todas sus instancias. Esto incluye tanto las instancias bajo demanda como las instancias de spot. Para las flotas `instant`, la flota de EC2 debe terminar las instancias cuando se elimine la flota. No se admite una flota `instant` eliminada con instancias en ejecución.

> **Warning**
>
> La terminación de una instancia es permanente e irreversible.
> Después de terminar una instancia, ya no podrá conectarse a esta ni recuperarla. Todos los volúmenes de Amazon EBS asociados que estén configurados para eliminarse en la terminación también se eliminan de manera permanente y no se pueden recuperar. Todos los datos almacenados en volúmenes de almacén de instancias se perderán de forma permanente. Para obtener más información, consulte Cómo funciona la terminación de instancias.

Antes de terminar una instancia, asegúrese de haber realizado una copia de seguridad en un almacenamiento persistente de todos los datos que necesite retener después de la terminación.

Si especifica que se terminen las instancias cuando se elimine la solicitud de flota, esta pasará al estado `deleted_terminating`. En caso contrario, pasará al estado `deleted_running` y las instancias seguirán ejecutándose hasta que se interrumpan o usted las termine manualmente.

Restricciones

- Puede eliminar hasta 25 flotas de tipo `instant` en una sola solicitud.
- Puede eliminar hasta 100 flotas de tipo `maintain` o `request` en una sola solicitud.
- Puede eliminar hasta 125 flotas en una sola solicitud, siempre que no supere la cuota para cada tipo de flota, como se especificó anteriormente.
- Si supera la cantidad especificada de flotas para eliminar, no se eliminan las flotas.
- No se admite una flota `instant` eliminada con instancias en ejecución. Al eliminar una flota de `instant`, Amazon EC2 termina automáticamente todas sus instancias. En el caso de las flotas `instant` con más de 1000 instancias, se podría producir un error en la solicitud de eliminación. Si la flota tiene más de 1000 instancias, primero termine la mayoría de las instancias manualmente y deje 1000 o menos. A continuación, elimine la flota y las instancias restantes se terminarán automáticamente.

AWS CLI

Para eliminar una solicitud de flota de EC2 y terminar sus instancias

Utilice el comando delete-fleets con la opción `--terminate-instances`.

```
aws ec2 delete-fleets \
    --fleet-ids fleet-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE \
    --terminate-instances
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "UnsuccessfulFleetDeletions": [],
    "SuccessfulFleetDeletions": [
```

```
        {
            "CurrentFleetState": "deleted_terminating",
            "PreviousFleetState": "active",
            "FleetId": "fleet-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE"
        }
    ]
}
```

Para eliminar una solicitud de flota de EC2 sin terminar sus instancias

Modifique el ejemplo anterior con la opción `--no-terminate-instances` en su lugar. Tenga en cuenta que `--no-terminate-instances` no es compatible con las flotas `instant`.

```
aws ec2 delete-fleets \
    --fleet-ids fleet-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE \
    --no-terminate-instances
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "UnsuccessfulFleetDeletions": [],
    "SuccessfulFleetDeletions": [
        {
            "CurrentFleetState": "deleted_running",
            "PreviousFleetState": "active",
            "FleetId": "fleet-4b8aaae8-dfb5-436d-a4c6-3dafa4c6b7dcEXAMPLE"
        }
    ]
}
```

PowerShell

Para eliminar una solicitud de flota de EC2 y terminar sus instancias

Utilice el cmdlet Remove-EC2Fleet con el parámetro `-TerminateInstance`.

```
Remove-EC2Fleet `
    -FleetId "fleet-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE" `
    -TerminateInstance $true
```

Para eliminar una solicitud de flota de EC2 sin terminar sus instancias

Modifique el ejemplo anterior cambiando el valor del parámetro `-TerminateInstance`.

```
Remove-EC2Fleet `
    -FleetId "fleet-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE" `
    -TerminateInstance $false
```

Solucionar problemas cuando una flota no se puede eliminar

Si una solicitud de flota de EC2 no se puede eliminar, `UnsuccessfulFleetDeletions` devuelve el ID de la solicitud de flota de EC2, un código de error y un mensaje de error en el resultado.

Los códigos de error son:

- `ExceededInstantFleetNumForDeletion`
- `fleetIdDoesNotExist`
- `fleetIdMalformed`
- `fleetNotInDeletableState`
- `NoTerminateInstancesNotSupported`
- `UnauthorizedOperation`
- `unexpectedError`

Solucionar **`ExceededInstantFleetNumForDeletion`**

Si intenta eliminar más de 25 flotas `instant` en una sola solicitud, se devuelve el error `ExceededInstantFleetNumForDeletion`. A continuación, se muestra un ejemplo del resultado de este error.

```
{
    "UnsuccessfulFleetDeletions": [
     {
          "FleetId": " fleet-5d130460-0c26-bfd9-2c32-0100a098f625",
          "Error": {
                  "Message": "Can’t delete more than 25 instant fleets in a single
 request.",
                  "Code": "ExceededInstantFleetNumForDeletion"
           }
     },
     {
```

```
            "FleetId": "fleet-9a941b23-0286-5bf4-2430-03a029a07e31",
            "Error": {
                  "Message": "Can’t delete more than 25 instant fleets in a single
 request.",
                  "Code": "ExceededInstantFleetNumForDeletion"
             }
     }
     .
     .
     .
     ],
     "SuccessfulFleetDeletions": []
}
```

Solucionar **NoTerminateInstancesNotSupported**

Si especifica que las instancias de una flota `instant` no deben finalizarse al eliminar la flota, se devuelve el error `NoTerminateInstancesNotSupported`. `--no-terminate-instances` no es compatible con las flotas `instant`. A continuación, se muestra un ejemplo del resultado de este error.

```
{
      "UnsuccessfulFleetDeletions": [
            {
                  "FleetId": "fleet-5d130460-0c26-bfd9-2c32-0100a098f625",
                  "Error": {
                        "Message": "NoTerminateInstances option is not supported for
 instant fleet",
                        "Code": "NoTerminateInstancesNotSupported"
                   }
            }
       ],
       "SuccessfulFleetDeletions": []
}
```

Solucionar **UnauthorizedOperation**

Si no tiene permiso para terminar instancias, aparece el error `UnauthorizedOperation` al eliminar una flota que debe terminar sus instancias. La siguiente es la respuesta al error.

```
<Response><Errors><Error><Code>UnauthorizedOperation</Code><Message>You are not
 authorized to perform this
```

```
operation. Encoded authorization failure message: VvuncIxj7Z_CPGNYXWqnuFV-
YjByeAU66Q9752NtQ-I3-qnDLWs6JLFd
KnSMMiq5s6cGqjjPtEDpsnGHzzyHasFHOaRYJpaDVravoW25azn6KNkUQQlFwhJyujt2dtNCdduJfrqcFYAjlEiRMkfDHt7
BHturzDK6A560Y2nDSUiMmAB1y9UNtqaZJ9SNe5sNxKMqZaqKtjRbk02RZu5V2vn9VMk6fm2aMVHbY9JhLvGypLcMUjtJ76
VPiU5v2s-
UgZ7h0p2yth6ysUdhlONg6dBYu8_y_HtEI54invCj4CoK0qawqzMNe6rcmCQHvtCxtXsbkgyaEbcwmrm2m01-
EMhekLFZeJLr
DtYOpYcEl4_nWFX1wtQDCnNNCmxnJZAoJvb3VMDYpDTsxjQv1PxODZuqWHs23YXWVywzgnLtHeRf2o4lUhGBw17mXsS07k7
PT9vrHtQiILor5VVTsjSPWg7edj__1rsnXhwPSu8gI48ZLRGrPQqFq0RmKO_QIE8N8s6NWzCK4yoX-9gDcheurOGpkprPIC
</Message></Error></Errors><RequestID>89b1215c-7814-40ae-a8db-41761f43f2b0</
RequestID></Response>
```

Para resolver el error, debe agregar la acción `ec2:TerminateInstances` a la política de IAM, como se muestra en el siguiente ejemplo.

Trabajar con flota de spot

> **Important**
>
> Se desaconseja encarecidamente utilizar la flota de spot, porque utiliza una API heredada sin inversión planificada. Si desea administrar el ciclo de vida de la instancia, utilice en su lugar la flota de EC2. Si no desea administrar el ciclo de vida de la instancia, utilice en su lugar un grupo de escalado automático. Utilice la flota de spot solo si necesita soporte de consola para un caso de uso en el que utilizaría una flota de EC2. Para obtener más información, consulte ¿Cuál es el mejor método de flota que se puede utilizar?.

Para comenzar a utilizar una flota de spot, cree una solicitud que incluya la capacidad de destino total para las instancias de spot, una parte opcional bajo demanda, y especifique manualmente una AMI y un par de claves, o especifique una plantilla de inicialización que incluya la configuración de las instancias de la flota. Si lo desea, puede especificar parámetros adicionales o dejar que la flota utilice los valores predeterminados. También puede etiquetar la solicitud de flota, así como sus instancias y volúmenes, al crear la flota.

La flota inicia las instancias bajo demanda cuando hay capacidad disponible e inicia las instancias de spot cuando el precio máximo que ha indicado es superior al precio de spot y hay capacidad disponible.

Una vez iniciada la flota, puede describir la solicitud de flota, las instancias en la flota y cualquier evento de la flota. También puede asignar etiquetas adicionales según sea necesario.

Si necesita cambiar algún parámetro de la flota, como la capacidad total de destino, puede modificar la flota, siempre que se haya configurado para que mantenga la capacidad. Una vez que se ha enviado la solicitud, no se puede modificar la capacidad de una solicitud puntual.

La solicitud de la flota permanece activa hasta que caduca o hasta que usted la cancela (elimina). Cuando cancela la solicitud de flota, puede terminar las instancias o dejarlas en ejecución. Si decide dejarlas en ejecución, las instancias bajo demanda se ejecutan hasta que usted las termina y las instancias de spot hasta que se interrumpen o usted las termina.

Temas

- Estados de una solicitud de flota de spot
- Permisos de flota de spot
- Crear una flota de spot
- Etiquetado de una solicitud de flota de spot nueva o existente y las instancias y los volúmenes que inicia
- Descripción de una solicitud de flota de spot, sus instancias y el historial de eventos
- Modificación de una solicitud de flota de spot
- Cancelación (eliminación) de una solicitud de flota de spot
- Descripción del escalado automático para las flotas de spot

Estados de una solicitud de flota de spot

> **Important**
>
> La flota de spot utiliza una API heredada sin inversión planificada. Recomendamos utilizar la flota de EC2 o un grupo de escalado automático en su lugar. Para obtener más información, consulte ¿Cuál es el mejor método de flota que se puede utilizar?.

Una solicitud de flota de spot puede tener uno de varios estados y cada estado indica una etapa diferente del ciclo de vida de la solicitud y su administración de las instancias.

Una solicitud de flota de spot puede tener uno de los siguientes estados:

`submitted`

Se está evaluando la solicitud de la flota de spot y Amazon EC2 se está preparando para iniciar el número de instancias de destino. Si una solicitud excede las cuotas de la flota de spot, se cancela inmediatamente.

`active`

La flota de spot se validó y Amazon EC2 intenta mantener el número de destino de instancias de spot en ejecución. La solicitud permanece en este estado hasta que se modifica o se cancela.

`modifying`

Se está modificando la solicitud de la flota de spot. La solicitud permanece en este estado hasta que la modificación se procese completamente o se cancele la solicitud. Sólo un tipo de flota `maintain` se puede modificar. Este estado no se aplica a un tipo de flota de `request` puntual.

`cancelled_running`

La flota de spot se cancela (elimina) y no inicia instancias de spot adicionales. Las instancias existentes de la flota continúan en ejecución hasta que se interrumpen o se terminan manualmente. La solicitud permanece en este estado hasta que se interrumpan o terminen todas las instancias.

`cancelled_terminating`

La flota de spot se cancela (elimina) y sus instancias están terminando. La solicitud permanece en este estado hasta que se terminen todas las instancias.

`cancelled`

La flota de spot se ha cancelado (eliminado) y no tiene ninguna instancia en ejecución. La solicitud se elimina dos días después de que todas sus instancias se hayan terminado.

Permisos de flota de spot

> **Important**
>
> La flota de spot utiliza una API heredada sin inversión planificada. Recomendamos utilizar la flota de EC2 o un grupo de escalado automático en su lugar. Para obtener más información, consulte ¿Cuál es el mejor método de flota que se puede utilizar?.

Si los usuarios van a crear o administrar una flota de spot, tiene que concederles los permisos necesarios.

Si utiliza la consola de Amazon EC2 para crear una flota de spot, se crean dos roles vinculados a servicios denominados `AWSServiceRoleForEC2SpotFleet` y `AWSServiceRoleForEC2Spot` y un rol denominado `aws-ec2-spot-fleet-tagging-role` que otorgan a la flota de spot los permisos para solicitar, iniciar, terminar y etiquetar recursos en su nombre. Si utiliza la AWS CLI o una API, debe asegurarse de que existen estos roles.

Siga las instrucciones siguientes para conceder los permisos necesarios y crear los roles.

Permisos y roles

- Concesión de permisos a los usuarios para la flota de spot
- Rol vinculado a servicios de flota de spot
- Rol vinculado a un servicio para instancias de spot
- Rol de IAM para etiquetar una flota de spot

Concesión de permisos a los usuarios para la flota de spot

Si los usuarios van a crear o administrar una flota de spot, asegúrese de concederles los permisos necesarios.

Para crear una política para la flota de spot

1. Abra la consola de IAM en https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. En el panel de navegación, seleccione Policies (Políticas), Create policy (Crear política).
3. En la página Crear política elija JSON y reemplace el texto por el siguiente.

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:RunInstances",
                "ec2:CreateTags",
```

```
                "ec2:RequestSpotFleet",
                "ec2:ModifySpotFleetRequest",
                "ec2:CancelSpotFleetRequests",
                "ec2:DescribeSpotFleetRequests",
                "ec2:DescribeSpotFleetInstances",
                "ec2:DescribeSpotFleetRequestHistory"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:PassRole",
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:CreateServiceLinkedRole",
                "iam:ListRoles",
                "iam:ListInstanceProfiles"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

La política de ejemplo anterior concede a un usuario los permisos necesarios para la mayoría de los casos de uso de la flota de spot. Para limitar las acciones del usuario a unas determinadas acciones de la API, especifique dichas acciones de la API en su lugar.

API de IAM y EC2 requeridas

Las siguientes API deben incluirse en la política:

- `ec2:RunInstances`: se necesita para iniciar instancias en una flota de spot
- `ec2:CreateTags`: se necesita para etiquetar la solicitud, las instancias o los volúmenes de la flota de spot
- `iam:PassRole`: se necesita para especificar el rol de la flota de spot
- `iam:CreateServiceLinkedRole`: se necesita para crear el rol vinculado a servicios
- `iam:ListRoles`: se necesita para enumerar los roles de IAM existentes

- `iam:ListInstanceProfiles`: se necesita para enumerar los perfiles de instancia existentes

> **Important**
>
> Si especifica un rol para el perfil de instancia de IAM en la especificación de inicialización o en la plantilla de inicialización, debe conceder al usuario el permiso para pasar el rol al servicio. Para ello, incluya `"arn:aws:iam::*:role/IamInstanceProfile-role"` como recurso en la política de IAM para la acción `iam:PassRole`. Para obtener más información, consulte Concesión de permisos a un usuario para transferir un rol a un servicio de AWS en la Guía del usuario de IAM.

API de flota de spot

Agregue las siguientes acciones de API de flota de spot a su política, según sea necesario:

- `ec2:RequestSpotFleet`
- `ec2:ModifySpotFleetRequest`
- `ec2:CancelSpotFleetRequests`
- `ec2:DescribeSpotFleetRequests`
- `ec2:DescribeSpotFleetInstances`
- `ec2:DescribeSpotFleetRequestHistory`

API de IAM opcionales

(Opcional) Para permitir a un usuario crear roles o perfiles de instancia mediante la consola de IAM, debe agregar las siguientes acciones a la política:

- `iam:AddRoleToInstanceProfile`
- `iam:AttachRolePolicy`
- `iam:CreateInstanceProfile`
- `iam:CreateRole`
- `iam:GetRole`
- `iam:ListPolicies`

4. Elija Review policy.
5. En la página Revisar política, escriba un nombre y descripción de política y, a continuación, elija Crear política.
6. Para dar acceso, agregue permisos a los usuarios, grupos o roles:

   - Usuarios y grupos en AWS IAM Identity Center:

     Cree un conjunto de permisos. Siga las instrucciones de Creación de un conjunto de permisos en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center.

   - Usuarios gestionados en IAM a través de un proveedor de identidades:

     Cree un rol para la federación de identidades. Siga las instrucciones descritas en Creación de un rol para un proveedor de identidad de terceros (federación) en la Guía del usuario de IAM.

   - Usuarios de IAM:
     - Cree un rol que el usuario pueda aceptar. Siga las instrucciones descritas en Creación de un rol para un usuario de IAM en la Guía del usuario de IAM.
     - (No recomendado) Adjunte una política directamente a un usuario o agregue un usuario a un grupo de usuarios. Siga las instrucciones de Adición de permisos a un usuario (consola) de la Guía del usuario de IAM.

Rol vinculado a servicios de flota de spot

Amazon EC2 utiliza roles vinculados a un servicio para los permisos que necesita para llamar a otros servicios de AWS en su nombre. Un rol vinculado a un servicio es un tipo único de rol de IAM que está vinculado directamente a un servicio de AWS. Los roles vinculados a servicios ofrecen una manera segura de delegar permisos a los servicios de AWS, ya que solo los servicios vinculados pueden asumir roles vinculados a servicios. Para obtener más información, consulte Roles vinculados al servicio en la Guía del usuario de IAM.

Amazon EC2 usa el rol vinculado a un servicio denominado AWSServiceRoleForEC2SpotFleet para iniciar y administrar instancias en su nombre.

> **Important**
>
> Si especifica una AMI cifrada o una instantánea de Amazon EBS cifrada en su flota de spot, debe conceder permiso al rol AWSServiceRoleForEC2SpotFleet para utilizar la CMK a fin

de que Amazon EC2 pueda iniciar instancias en su nombre. Para obtener más información, consulte Conceder acceso a CMK para su uso con AMI cifradas e instantáneas de EBS.

Permisos concedidos por AWSServiceRoleForEC2SpotFleet

El rol AWSServiceRoleForEC2SpotFleet concede permiso a la flota de spot para solicitar, iniciar, terminar y etiquetar instancias en su nombre. Amazon EC2 utiliza este rol vinculado al servicio para completar las siguientes acciones:

- `ec2:RequestSpotInstances`: solicitar instancias de spot
- `ec2:RunInstances`: para iniciar las instancias
- `ec2:TerminateInstances`: para terminar las instancias
- `ec2:DescribeImages`: para describir imágenes de Amazon Machine (AMI) para las instancias
- `ec2:DescribeInstanceStatus`: para describir el estado de las instancias
- `ec2:DescribeSubnets`: describen las subredes de las instancias
- `ec2:CreateTags`: agrega etiquetas a la solicitud, las instancias y los volúmenes de la flota de spot
- `elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer`: para agregar las instancias especificadas al equilibrador de carga especificado
- `elasticloadbalancing:RegisterTargets`: para registrar los destinos especificados con el grupo de destino especificado

Creación del rol vinculado a servicio

En la mayoría de los casos, no es necesario crear manualmente roles vinculados a servicios. Amazon EC2 crea el rol vinculado a un servicio AWSServiceRoleForEC2SpotFleet la primera vez que se crea una flota de spot con la consola.

Si tenía una solicitud de flota de spot activa antes de octubre de 2017, cuando Amazon EC2 comenzó a respaldar este rol vinculado a un servicio, Amazon EC2 creó el rol AWSServiceRoleForEC2SpotFleet en su cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte Un nuevo rol ha aparecido en la cuenta de AWS en la Guía del usuario de IAM.

Si utiliza la AWS CLI o una API para crear una flota de spot, primero debe asegurarse de que este rol existe.

Creación del rol AWSServiceRoleForEC2SpotFleet para la flota de spot mediante la consola

1. Abra la consola de IAM en https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Seleccione Roles en el panel de navegación.
3. Elija Creación de rol.
4. En la página Seleccionar entidad de confianza, haga lo siguiente:
   a. En Tipo de entidad de confianza, elija Servicio de AWS.
   b. En la sección Caso de uso, en Servicio o caso de uso, elija EC2.
   c. En Caso de uso, elija EC2 - Flota de spot.

   > **Note**
   >
   > El caso de uso EC2 - Flota de spot creará automáticamente una política con los permisos de IAM necesarios y sugerirá AWSEC2SpotFleetServiceRolePolicy como nombre del rol.

   d. Elija Siguiente.
5. En la página Agregar permisos, elija Siguiente.
6. En la página Nombrar, revisar y crear, elija Crear rol.

Creación del rol AWSServiceRoleForEC2SpotFleet para la flota de spot mediante la AWS CLI

Utilice el comando create-service-linked-role de la siguiente manera.

```
aws iam create-service-linked-role --aws-service-name spotfleet.amazonaws.com
```

Si ya no tiene que utilizar la flota de spot, le recomendamos que elimine el rol AWSServiceRoleForEC2SpotFleet. Después de eliminar este rol de su cuenta, Amazon EC2 volverá a crearlo si solicita una flota de spot mediante la consola. Para obtener más información, consulte Eliminación de un rol vinculado a servicios en la Guía del usuario de IAM.

Conceder acceso a CMK para su uso con AMI cifradas e instantáneas de EBS

Si especifica una AMI cifrada o una instantánea de Amazon EBS cifrada en su solicitud de flota de spot y usa una clave administrada por el cliente para el cifrado, debe conceder permiso al rol AWSServiceRoleForEC2SpotFleet para que use la CMK a fin de que Amazon EC2 pueda iniciar

instancias en su nombre. Para ello, debe añadir una concesión a la CMK, como se muestra en el siguiente procedimiento.

Al proporcionar permisos, las concesiones son una alternativa a las políticas de claves. Para obtener más información, consulte Uso de concesiones y Uso de políticas de claves en AWS KMS en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service.

Para conceder permisos al rol AWSServiceRoleForEC2SpotFleet para que use la CMK

- Use el comando create-grant para añadir una concesión a la CMK y para especificar la entidad principal (el rol vinculado a un servicio AWSServiceRoleForEC2SpotFleet) que recibe permiso para realizar las operaciones que permite la concesión.cin La CMK se especifica con el parámetro `key-id` y el ARN de la CMK. La entidad principal se especifica con el parámetro `grantee-principal` y el ARN del rol vinculado a un servicio AWSServiceRoleForEC2SpotFleet.

```
aws kms create-grant \
    --region us-east-1 \
    --key-id arn:aws:kms:us-
east-1:444455556666:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --grantee-principal arn:aws:iam::111122223333:role/aws-service-role/
spotfleet.amazonaws.com/AWSServiceRoleForEC2SpotFleet \
    --operations "Decrypt" "Encrypt" "GenerateDataKey"
 "GenerateDataKeyWithoutPlaintext" "CreateGrant" "DescribeKey" "ReEncryptFrom"
 "ReEncryptTo"
```

Rol vinculado a un servicio para instancias de spot

Amazon EC2 usa el rol vinculado a un servicio denominado AWSServiceRoleForEC2Spot para iniciar y administrar instancias de spot en su nombre. Para obtener más información, consulte Rol vinculado al servicio para solicitudes de instancias de spot.

Rol de IAM para etiquetar una flota de spot

El rol de IAM `aws-ec2-spot-fleet-tagging-role` concede el permiso de flota de spot para etiquetar la solicitud, las instancias y los volúmenes de la flota de spot. Para obtener más información, consulte Etiquetado de una solicitud de flota de spot nueva o existente y las instancias y los volúmenes que inicia.

> **Important**
>
> Si decide etiquetar las instancias de la flota y mantener la capacidad de destino (la solicitud de flota de spot es de tipo `maintain`), las diferencias de los permisos que se configuran para el usuario e `IamFleetRole` pueden provocar un comportamiento de etiquetado incoherente de las instancias de la flota. Si el `IamFleetRole` no incluye el permiso `CreateTags`, es posible que algunas de las instancias iniciadas por la flota no estén etiquetadas. Mientras trabajamos para corregir esta incoherencia, para asegurarnos de que todas las instancias iniciadas por la flota estén etiquetadas, recomendamos que utilice el rol `aws-ec2-spot-fleet-tagging-role` para el `IamFleetRole`. Como alternativa, para utilizar un rol existente, asocie la política administrada `AmazonEC2SpotFleetTaggingRole` de AWS al rol existente. De lo contrario, debe agregar manualmente el permiso `CreateTags` a la política existente.

Para crear el rol de IAM para etiquetar una flota de spot

1. Abra la consola de IAM en https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Seleccione Roles en el panel de navegación.
3. Elija Creación de rol.
4. En la página Seleccionar entidad de confianza, en Tipo de entidad de confianza, elija Servicio de AWS.
5. En Caso de uso, en Casos de uso para otros servicios de AWS, elija EC2 y, a continuación, EC2: etiquetado de flota de spot.
6. Elija Siguiente.
7. En la página Agregar permisos, elija Siguiente.
8. En la página Name, review, and create (Nombrar, revisar y crear), en Role name (Nombre del rol), ingrese un nombre para el rol (por ejemplo, **`aws-ec2-spot-fleet-tagging-role`**).
9. Revise la información de la página, y luego elija Create role (Crear rol).

Prevención de la sustitución confusa entre servicios

El problema de la sustitución confusa es un problema de seguridad en el que una entidad que no tiene permiso para realizar una acción puede obligar a una entidad con más privilegios a realizar la acción. Se recomienda utilizar las claves de contexto de condición global `aws:SourceArn` y

aws:SourceAccount en la política de confianza aws-ec2-spot-fleet-tagging-role con el fin de limitar los permisos que la flota de spot concede a otro servicio para el recurso.

Para agregar las claves de condición aws:SourceArn y aws:SourceAccount a la política de confianza **aws-ec2-spot-fleet-tagging-role**

1. Abra la consola de IAM en https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Seleccione Roles en el panel de navegación.
3. Busque el aws-ec2-spot-fleet-tagging-role que haya creado anteriormente y elija el enlace (no la casilla de verificación).
4. En Resumen, elija la pestaña Relaciones de confianza, y luego Editar política de confianza.
5. En la instrucción JSON, agregue un elemento Condition que contenga las claves de contexto de condición global aws:SourceAccount y aws:SourceArn para evitar el problema del suplente confuso de la siguiente manera:

```
"Condition": {
      "ArnLike": {
        "aws:SourceArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:spot-fleet-request/
sfr-*"
      },
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "111122223333"
      }
```

> **Note**
>
> Si el valor aws:SourceArn contiene el ID de la cuenta y utiliza ambas claves de contexto de condición global, el valor aws:SourceAccount y la cuenta del valor aws:SourceArn deben utilizar el mismo ID de cuenta cuando se empleen en la misma instrucción de política.

La política de confianza final será como sigue:

JSON

```
{
```

```
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": {
    "Sid": "ConfusedDeputyPreventionExamplePolicy",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "spotfleet.amazonaws.com"
    },
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {
      "ArnLike": {
        "aws:SourceArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:spot-fleet-
request/sfr-*"
      },
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "111122223333"
      }
    }
  }
}
```

6. Elija Actualizar política.

La siguiente tabla proporciona los valores potenciales de `aws:SourceArn` para limitar el alcance de `aws-ec2-spot-fleet-tagging-role` en distintos grados de especificidad.

Operación de la API	Servicio llamado	Ámbito	**aws:SourceArn**
RequestSpotFleet	AWS STS (AssumeRole)	Limite la capacidad de AssumeRole en aws-ec2-spot-fleet-tagging-role a las solicitudes de flota de spot en la cuenta especificada.	arn:aws:ec2:*: *123456789012* :spot-fleet-request/sfr-*
RequestSpotFleet	AWS STS (AssumeRole)	Limite la capacidad de AssumeRole en aws-ec2-spot-fleet-tagging-	arn:aws:ec2: *us-east-1* :*123456789012* :spot-fle

Operación de la API	Servicio llamado	Ámbito	**aws:SourceArn**
		`role` a las solicitudes de flota de spot en la cuenta especificada y en la región especificada. Tenga en cuenta que este rol no se podrá utilizar en otras regiones.	`et-request/sfr-*`
RequestSpotFleet	AWS STS (`AssumeRole`)	Limite la capacidad de `AssumeRole` en `aws-ec2-spot-fleet-tagging-role` solo a las acciones que afecten a la flota sfr-11111111-1111-1111-1111-111111111111. Tenga en cuenta que es posible que este rol no se pueda utilizar para otras flotas de spot. Además, este rol no se puede utilizar para iniciar ninguna nueva flota de spot a través de request-spot-fleet.	`arn:aws:ec2:`*`us-east-1`*`:`*`123456789012`*`:spot-fleet-request/sfr-`*`11111111-1111-1111-1111-111111111111`

Crear una flota de spot

> **Important**
>
> La flota de spot utiliza una API heredada sin inversión planificada. Recomendamos utilizar la flota de EC2 o un grupo de escalado automático en su lugar. Para obtener más información, consulte ¿Cuál es el mejor método de flota que se puede utilizar?.

Con la Consola de administración de AWS, puede crear rápidamente una solicitud de flota de spot mediante la selección de una AMI y la capacidad de destino total que desee. Amazon EC2 configurará una flota que mejor se ajuste a sus necesidades y siga las prácticas recomendadas de spot. Como alternativa, puede modificar la configuración predeterminada.

Si desea incluir instancias bajo demanda en su flota, debe especificar una plantilla de lanzamiento en la solicitud y especificar la capacidad bajo demanda que desee.

La flota inicia instancias bajo demanda cuando hay capacidad disponible e inicia instancias de spot cuando el precio máximo es superior al precio de spot y hay capacidad disponible.

Si la flota incluye instancias de spot y es de tipo `maintain`, Amazon EC2 intentará mantener la capacidad objetivo de la flota cuando las instancias de spot se interrumpan.

Permisos necesarios

Para obtener más información, consulte the section called “Permisos de flota de spot”.

Tareas

- Creación rápida de una solicitud de flota de spot
- Creación de una solicitud de flota de spot con los parámetros definidos
- Creación de una flota de spot que sustituya instancias de spot en mal estado

Creación rápida de una solicitud de flota de spot

Siga los pasos que se indican a continuación para crear rápidamente una solicitud de flota de spot mediante la consola de Amazon EC2.

Creación de una solicitud de flota de spot con la configuración recomendada

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Solicitudes de spot.
3. Si es la primera vez que utiliza instancias de spot, aparecerá una página de bienvenida; elija Comenzar. De lo contrario, elija Crear solicitud de flota de spot.
4. En Parámetros de inicialización, elija Configurar los parámetros de inicialización de forma manual.
5. En AMI, elija una AMI.
6. En Capacidad de destino, para Capacidad total de destino, especifique el número de unidades que desea solicitar. Para el tipo de unidad, puede elegir instancias, vCPU o memoria (GiB).
7. En La solicitud de flota de un vistazo, revise la configuración de la flota y elija Inicialización.

Creación de una solicitud de flota de spot con los parámetros definidos

Puede crear una flota de spot con los parámetros que defina.

Console

Creación de una solicitud de flota de spot con los parámetros definidos

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Solicitudes de spot.
3. Si es la primera vez que utiliza instancias de spot, aparecerá una página de bienvenida; elija Comenzar. De lo contrario, elija Crear solicitud de flota de spot.
4. Para los parámetros de inicialización, puede configurar manualmente los parámetros de inicialización o puede utilizar una plantilla de inicialización de la siguiente manera:

    a. [Configurar manualmente] Para definir los parámetros de inicialización en la consola Amazon EC2, elija Configurar manualmente los parámetros de inicialización y, a continuación, haga lo siguiente:

        i. En AMI, elija una de las AMI básicas que proporciona AWS, o bien elija Buscar AMI para utilizar una AMI de nuestra comunidad de usuarios, del AWS Marketplace o una suya propia.

> **Note**
>
> Si se anula o inhabilita una AMI especificada en los parámetros de inicialización, no se podrán iniciar nuevas instancias desde la AMI. En el caso de las flotas configuradas para mantener la capacidad de destino, esta capacidad no se mantendrá.

ii. (Opcional) En Nombre del par de claves, seleccione un par de claves existente o cree uno nuevo.

[Par de claves existente] Elija el par de claves.

[Nuevo par de claves] Elija Crear un nuevo par de claves para ir a la página de Pares de claves. Cuando haya terminado, regrese a la página Solicitudes de spot y actualice la lista.

iii. (Opcional) Expanda Entradas de inicialización adicionales y haga lo siguiente.

A. (Opcional) Para habilitar la optimización de Amazon EBS, elija Iniciar instancias optimizadas para EBS en Optimizada para EBS.

B. (Opcional) Para añadir almacenamiento por bloques temporal para las instancias, elija Asociar al iniciar para Almacén de instancias.

C. (Opcional) Para agregar almacenamiento, elija Agregar nuevo volumen y especifique volúmenes de almacenamiento de instancias o volúmenes de Amazon EBS adicionales según el tipo de instancia.

D. (Opcional) De forma predeterminada, se habilita la monitorización básica para sus instancias. Para habilitar el monitoreo detallado, en Supervisión, elija Habilitar monitoreo detallado de CloudWatch.

E. (Opcional) Para ejecutar una instancia de spot dedicada, elija Dedicada: ejecutar una instancia dedicada en Tenencia.

F. (Opcional) En Grupos de seguridad, elija uno o varios grupos de seguridad o cree uno nuevo.

[Grupo de seguridad existente] Elija uno o varios grupos de seguridad.

[Nuevo grupo de seguridad] Elija Crear nuevo grupo de seguridad para ir a la página Grupos de seguridad. Cuando haya terminado, vuelva a Solicitudes de spot y actualice la lista.

G. (Opcional) Para poder acceder a las instancias desde Internet, elija Habilitar para Asignar IP pública IPv4 de forma automática.

H. (Opcional) Para iniciar las instancias de spot con un rol de IAM, elija el rol para Perfil de instancia de IAM.

I. (Opcional) Para ejecutar un script de inicio, cópielo en Datos de usuario.

J. (Opcional) Para agregar una etiqueta, elija Crear etiqueta, ingrese la clave y el valor de la etiqueta y elija Crear. Repita este proceso para cada etiqueta.

Para cada etiqueta, y a fin de etiquetar las instancias y la solicitud de flota de spot con la misma etiqueta, asegúrese de que tanto Instancias como Flota estén seleccionadas. Para solo etiquetar las instancias que inicia la flota, desmarque Flota. Para etiquetar solo la solicitud de flota de spot, desmarque Instancias.

b. [Plantilla de inicialización] Para utilizar una configuración que haya creado en una plantilla de inicialización, elija Utilizar una plantilla de inicialización y, en Plantilla de inicialización, elija una plantilla de inicialización.

> **Note**
>
> Si desea capacidad bajo demanda en su flota de spot, debe especificar una plantilla de inicialización.

5. Para Detalles adicionales de la solicitud, haga lo siguiente:

a. Revise los detalles adicionales de la solicitud. Para realizar cambios, borre Aplicar valores predeterminados.

b. (Opcional) Para Rol de flota de IAM, puede usar el rol predeterminado o elegir un rol distinto. Elija Usar rol predeterminado para utilizar el rol predeterminado tras modificar el rol.

c. (Opcional) Para crear una solicitud que solo sea válida durante un periodo específico, edite Solicitud válida desde y Solicitud válida hasta.

d. (Opcional) De forma predeterminada, Amazon EC2 termina las instancias de spot cuando caduca la solicitud de flota de spot. Para que sigan ejecutándose después de que caduque la solicitud, desactive Terminar las instancias cuando caduque la solicitud.

e. (Opcional) Para registrar las instancias de spot con un equilibrador de carga, elija Recibir tráfico de uno o varios balanceadores de carga y, a continuación, seleccione uno o varios Classic Load Balancers o grupos de destino.

6. En Capacidad de destino, haga lo siguiente:

a. En Capacidad de destino total, especifique el número de unidades que desea solicitar. Para el tipo de unidad, puede elegir Instances (Instancias), vCPU o Memory (MiB) (Memoria [MiB]). Para especificar una capacidad objetivo de 0 y añadir capacidad más tarde, primero elija Mantener capacidad objetivo.

b. (Opcional) En Incluir la capacidad base bajo demanda, especifique el número de unidades bajo demanda que desea solicitar. El número debe ser menor que la capacidad total de destino. Amazon EC2 calcula la diferencia y la asigna a unidades de spot para la solicitud.

> **Important**
>
> Para especificar la capacidad bajo demanda opcional, primero debe elegir una plantilla de inicialización.

c. (Opcional) De forma predeterminada, Amazon EC2 termina las instancias de spot cuando se interrumpen. Para mantener la capacidad de destino, seleccione Mantener la capacidad de destino. A continuación podrá especificar que Amazon EC2 finalice, detenga o hiberne las instancias de spot cuando se interrumpan. Para hacerlo, elija la opción correspondiente en Comportamiento de interrupción.

> **Note**
>
> Si se anula o inhabilita una AMI especificada en los parámetros de inicialización, no se podrán iniciar nuevas instancias desde la AMI. En el caso de las flotas configuradas para mantener la capacidad objetivo, esta capacidad no se mantendrá.

d. (Opcional) Para permitir que la flota de spot lance una instancia de spot de reemplazo cuando se emite una notificación de reequilibrio de instancia para una instancia de spot

existente en la flota, seleccione Reequilibrio de capacidad y luego elija una estrategia de reemplazo de instancia. Si elige iniciar antes de terminar, especifique el retraso (en segundos) antes de que Amazon EC2 termine las instancias anteriores. Para obtener más información, consulte Utilice el reequilibrio de capacidad en la flota de EC2 y la flota de spot para reemplazar las instancias de spot en riesgo.

e. (Opcional) A fin de controlar la cantidad que paga por hora por todas las instancias de spot de su flota, seleccione Establecer el costo máximo para las instancias de spot y luego, ingrese la cantidad total máxima que está dispuesto a pagar por hora. Cuando se alcanza la cantidad total máxima, la flota de spot detiene la inicialización de instancias de spot, incluso si no se ha alcanzado la capacidad de destino. Para obtener más información, consulte Establezca un límite de gasto para la flota de EC2 o la flota de spot.

7. En Red, haga lo siguiente:

   a. En Red, seleccione una VPC existente o cree una nueva.

      [VPC existente] Elija el VPC.

      [Nueva VPC] Elija Crear nueva VPC para ir a la consola de Amazon VPC. Cuando haya terminado, vuelva a esta página y actualice la lista.

   b. (Opcional) En Zona de disponibilidad, deje que Amazon EC2 elija las zonas de disponibilidad para las instancias de spot o especifique una o más zonas de disponibilidad.

      Si tiene más de una subred en una zona de disponibilidad, elija la subred adecuada en Subred. Para añadir subredes, elija Crear subred nueva para ir a la consola de Amazon VPC. Cuando haya terminado, vuelva a esta página y actualice la lista.

8. En Requisitos de tipo de instancia, puede especificar atributos de instancia y permitir que Amazon EC2 identifique los tipos de instancias óptimos con estos atributos, o puede especificar una lista de instancias. Para obtener más información, consulte Especifique atributos para la selección del tipo de instancia para la flota de EC2 o flota de spot.

   a. Si elige Especificar los atributos de instancia que coinciden con los requisitos de computación, especifique los atributos de instancia de la siguiente manera:

      i. En vCPU, ingrese el número mínimo y máximo deseado de vCPU. Para no especificar ningún límite, seleccione sin mínimo, sin máximo, o ambos.

ii. En Memory (GiB) (Memoria [GiB]), ingrese la cantidad mínima y máxima de memoria deseada. Para no especificar ningún límite, seleccione sin mínimo, sin máximo, o ambos.

iii. (Opcional) En atributos de instancia adicionales, puede especificar opcionalmente uno o varios atributos para expresar sus requisitos de computación con más detalle. Cada atributo adicional agrega una restricción más a su solicitud. Puede omitir los atributos adicionales; si se omiten, se utilizan los valores predeterminados. Para obtener una descripción de cada atributo y de sus valores predeterminados, consulte get-spot-placement-scores.

iv. (Opcional) Para ver los tipos de instancia con los atributos especificados, expanda Vista previa de los tipos de instancia que coinciden. Para excluir que los tipos de instancias se utilicen en la solicitud, seleccione las instancias y, a continuación, elija Excluir los tipos de instancias seleccionados.

b. Si elige Seleccionar los tipos de instancias de forma manual, la flota de spot proporciona una lista predeterminada de tipos de instancias. Para seleccionar más tipos de instancia, elija Agregar tipos de instancia, seleccione los tipos de instancias que desea utilizar en la solicitud y elija Seleccionar. Para eliminar tipos de instancias, seleccione los tipos de instancias y elija Eliminar.

9. Para la Estrategia de asignación, elija una estrategia de asignación de spot y una estrategia de asignación bajo demanda que se adapten a sus necesidades. Para obtener más información, consulte Utilice estrategias de asignación para determinar cómo la flota de EC2 o la flota de spot satisfacen la capacidad de spot y bajo demanda.
10. En Resumen de su solicitud de flota, revise la configuración de la flota y realice los ajustes si es necesario.
11. (Opcional) Para descargar una copia de la configuración de inicialización para utilizarla con la AWS CLI, elija Configuración de JSON.
12. Cuando esté listo para iniciar su flota de spot, elija Iniciar.

    El tipo de solicitud de flota de spot es `fleet`. Cuando se atiende la solicitud, se añaden solicitudes de tipo `instance`, donde el estado es `active` y `fulfilled`.

AWS CLI

Creación de una solicitud de flota de spot

Utilice el comando request-spot-fleet.

```
aws ec2 request-spot-fleet --spot-fleet-request-config file://config.json
```

Para ver archivos de configuración de ejemplo, consulte Ejemplos de configuraciones de CLI de flota de spot.

PowerShell

Creación de una solicitud de flota de spot

Utilice el cmdlet Request-EC2SpotFleet. En el siguiente ejemplo se inicializan instancias de spot en una flota de capacidad optimizada.

```
Request-EC2SpotFleet `
    -SpotFleetRequestConfig_TargetCapacity 50 `
    -SpotFleetRequestConfig_AllocationStrategy "CapacityOptimized" `
    -SpotFleetRequestConfig_IamFleetRole "arn:aws:iam::123456789012:role/my-spot-fleet-role" `
    -SpotFleetRequestConfig_LaunchTemplateConfig @($launchConfig)
```

Defina la configuración de lanzamiento de la siguiente manera, configurando la plantilla de lanzamiento y anulando las propiedades que necesite. Para ver configuraciones de ejemplo, consulte Ejemplos de configuraciones de CLI de flota de spot.

```
$lcSpec = Amazon.EC2.Model.FleetLaunchTemplateSpecification
# To do - Set FleetLaunchTemplateSpecification properties
$lcOverrides = New-Object Amazon.EC2.Model.LaunchTemplateOverrides
# To do - Set LaunchTemplateOverrides properties
$launchConfig = New-Object Amazon.EC2.Model.LaunchTemplateConfig
$launchConfig.LaunchTemplateSpecification $lcSpec
$launchConfig.Overrides @($lcOverrides)
```

Creación de una flota de spot que sustituya instancias de spot en mal estado

La flota de spot verifica el estado de las instancias de spot de la flota cada dos minutos. El estado de una instancia puede ser `healthy` o `unhealthy`.

La flota de spot determina el estado de una instancia a partir de las verificaciones de estado que proporciona Amazon EC2. Una instancia se determina como `unhealthy` cuando el estado de la comprobación del estado de la instancia o de la comprobación del estado del sistema es `impaired`

durante tres comprobaciones de estado consecutivas. Para obtener más información, consulte Comprobaciones de estado de las instancias de Amazon EC2.

Puede configurar la flota para sustituir la Instancias de spot en mal estado. Después de habilitar el reemplazo de la comprobación de estado, se reemplaza una instancia de spot cuando se notifica como `unhealthy`. La flota podría ver reducida su capacidad de destino durante algunos minutos mientras se reemplaza una instancia de spot en mal estado.

Requisitos

- El reemplazo por comprobación de estado se admite solo para que Flotas de spot mantenga una capacidad de destino (flotas de tipo `maintain`), no para Flotas de spot puntual (flotas de tipo `request`).
- Solo se admite el reemplazo por comprobación de estado para Instancias de spot. Esta función no es compatible con Instancias bajo demanda.
- Solo puede configurar una flota de spot para reemplazar instancias en mal estado al momento de crearla.
- Los usuarios pueden utilizar el reemplazo por comprobación de estado únicamente si tienen permiso para llamar a la acción `ec2:DescribeInstanceStatus`.

Console

Configuración de una flota de spot que sustituya instancias de spot en mal estado

1. Siga los pasos para crear una flota de spot en Creación de una solicitud de flota de spot con los parámetros definidos.
2. Para configurar la flota para reemplazar las instancias de spot en mal estado, expanda Parámetros de lanzamiento adicionales y, en Comprobación de estado, seleccione Reemplazar instancias con errores. Para habilitar esta opción, primero debe elegir Mantener capacidad de destino.

AWS CLI

Configuración de una flota de spot que sustituya instancias de spot en mal estado

Utilice el comando request-spot-fleet con la propiedad `ReplaceUnhealthyInstances` de `SpotFleetRequestConfig`.

```
{
    "SpotFleetRequestConfig": {
        "AllocationStrategy": "lowestPrice",
        "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
        "TargetCapacity": 10,
        "ReplaceUnhealthyInstances": true
    }
}
```

PowerShell

Configuración de una solicitud de flota de spot que sustituya instancias de spot en mal estado

Utilice el cmdlet Request-EC2SpotFleet con el parámetro `-SpotFleetRequestConfig_ReplaceUnhealthyInstance`.

```
-SpotFleetRequestConfig_ReplaceUnhealthyInstance $true
```

Etiquetado de una solicitud de flota de spot nueva o existente y las instancias y los volúmenes que inicia

> **Important**
>
> La flota de spot utiliza una API heredada sin inversión planificada. Recomendamos utilizar la flota de EC2 o un grupo de escalado automático en su lugar. Para obtener más información, consulte ¿Cuál es el mejor método de flota que se puede utilizar?.

Para ayudarlo a categorizar y a administrar las solicitudes de flota de spot y las instancias y los volúmenes que inicia, puede etiquetarlas con metadatos personalizados. Puede asignar una etiqueta a una solicitud de flota de spot cuando la cree o posteriormente. Del mismo modo, puede asignar una etiqueta a las instancias y los volúmenes cuando la flota los inicie o después.

Al etiquetar una solicitud de flota, las instancias y volúmenes iniciados por la flota no se etiquetan automáticamente. Tiene que etiquetar explícitamente las instancias y volúmenes iniciados por la flota. Puede elegir asignar etiquetas solo a la solicitud de flota, solo a las instancias iniciadas por la flota, solo a los volúmenes asociados a las instancias iniciadas por la flota o a todas ellas.

> **Note**
>
> Solo puede etiquetar volúmenes asociados a instancias bajo demanda. No se pueden etiquetar los volúmenes que están asociados a instancias de spot.

Puede asignar etiquetas mediante la consola de Amazon EC2 o una herramienta de línea de comandos.

Para obtener más información sobre cómo funcionan las etiquetas, consulte Etiquetar los recursos de Amazon EC2.

Contenido

- Requisito previo
- Etiquetado de una flota de spot nueva y las instancias y los volúmenes que inicia
- Etiquetado de una flota de spot existente
- Visualización de etiquetas de solicitud de flota de spot

Requisito previo

Otorgue al usuario el permiso para etiquetar recursos. Para obtener más información, consulte Ejemplo: Etiquetar recursos.

Para conceder a un usuario el permiso para etiquetar recursos

Cree una política de IAM que incluya lo siguiente:

- La acción `ec2:CreateTags`. Esto concede al usuario permiso para crear etiquetas.
- La acción `ec2:RequestSpotFleet`. Esto concede al usuario de IAM permiso para crear una solicitud de flota de spot.
- Para `Resource`, debe especificar `"*"`. Esto permite a los usuarios etiquetar todos los tipos de recursos.

JSON

```
{
```

```
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "TagSpotFleetRequest",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:CreateTags",
                "ec2:RequestSpotFleet"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Important

Actualmente, no admitimos permisos de nivel de recursos para el recurso `spot-fleet-request`. Si especifica `spot-fleet-request` como recurso, obtendrá una excepción no autorizada cuando intente etiquetar la flota. En el ejemplo siguiente se muestra cómo no establecer la política.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:RequestSpotFleet"
    ],
    "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:spot-fleet-request/*"
}
```

Para dar acceso, agregue permisos a los usuarios, grupos o roles:

- Usuarios y grupos en AWS IAM Identity Center:

  Cree un conjunto de permisos. Siga las instrucciones de Creación de un conjunto de permisos en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center.

- Usuarios gestionados en IAM a través de un proveedor de identidades:

Cree un rol para la federación de identidades. Siga las instrucciones descritas en Creación de un rol para un proveedor de identidad de terceros (federación) en la Guía del usuario de IAM.

- Usuarios de IAM:
  - Cree un rol que el usuario pueda aceptar. Siga las instrucciones descritas en Creación de un rol para un usuario de IAM en la Guía del usuario de IAM.
  - (No recomendado) Adjunte una política directamente a un usuario o agregue un usuario a un grupo de usuarios. Siga las instrucciones descritas en Adición de permisos a un usuario (consola) de la Guía del usuario de IAM.

Etiquetado de una flota de spot nueva y las instancias y los volúmenes que inicia

Etiquetado de una solicitud nueva de flota de spot y las instancias y los volúmenes que inicia mediante la consola

1. Siga el procedimiento indicado en Creación de una solicitud de flota de spot con los parámetros definidos.
2. La forma de agregar una etiqueta depende de si se ha configurado manualmente la flota o se ha utilizado una plantilla de inicialización.

   - Si configuró la flota de forma manual, realice el siguiente procedimiento:

     Para agregar una etiqueta, expanda Parámetros de lanzamiento adicionales, elija Crear etiqueta y escriba la clave y el valor de la etiqueta. Repita este proceso para cada etiqueta.

     Para cada etiqueta, puede etiquetar la solicitud de flota de spot y las instancias con la misma etiqueta. Para etiquetar ambas, asegúrese de que Intancias y Flota estén seleccionadas. Para etiquetar solo la solicitud de flota de spot, desmarque Instancias. Para solo etiquetar las instancias que inicia la flota, desmarque Flota.

     > **Note**
     >
     > Al configurar manualmente una flota, no existe la opción de etiquetar los volúmenes. Las etiquetas de volumen solo se admiten para los volúmenes a los que se asocian Instancias bajo demanda. Al configurar manualmente una flota no puede especificar instancias bajo demanda.

   - Si ha utilizado una plantilla de inicialización, realice el siguiente procedimiento:

Para agregar una etiqueta a la solicitud de flota, en Etiquetas, elija Crear etiqueta y escriba la clave y el valor de la etiqueta. Repita este proceso para cada etiqueta.

Para etiquetar los recursos de su flota, debe especificar las etiquetas en la plantilla de inicialización.

Para etiquetar una solicitud nueva de flota de spot y las instancias y los volúmenes que inicia mediante la AWS CLI

Para etiquetar una solicitud de flota de spot al momento de crearla y para etiquetar las instancias y los volúmenes cuando la flota los inicia, ajuste la configuración de la solicitud de flota de spot de la siguiente manera:

Etiquetas de solicitud de flota de spot:

- Especifique las etiquetas para la solicitud de flota de spot en `SpotFleetRequestConfig`.
- En `ResourceType`, especifique `spot-fleet-request`. Si especifica otro valor, la solicitud de flota devolverá un error.
- Para `Tags`, especifique el par clave-valor. Puede especificar más de un par clave-valor.

Etiquetas de instancia:

- Especifique las etiquetas para las instancias en `LaunchSpecifications`.
- En `ResourceType`, especifique `instance`. Si especifica otro valor, la solicitud de flota devolverá un error.
- Para `Tags`, especifique el par clave-valor. Puede especificar más de un par clave-valor.

  También puede especificar las etiquetas de la instancia en la plantilla de inicialización a la que se hace referencia en la solicitud de flota de spot.

Etiquetas de volumen:

- Especifique las etiquetas para los volúmenes de la plantilla de inicialización a la que se hace referencia en la solicitud de flota de spot. No se admite el etiquetado de volumen en `LaunchSpecifications`.

En el ejemplo siguiente, la solicitud de flota de spot se etiqueta con dos etiquetas: Key=Environment y Value=Production, y Key=Cost-Center y Value=123. Las instancias iniciadas por la flota están etiquetadas con una etiqueta (que es la misma que una de las etiquetas para la solicitud de flota de spot): Key=Cost-Center y Value=123.

```
{
    "SpotFleetRequestConfig": {
        "AllocationStrategy": "priceCapacityOptimized",
        "ExcessCapacityTerminationPolicy": "default",
        "IamFleetRole": "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-
role",
        "LaunchSpecifications": [
            {
                "ImageId": "ami-0123456789EXAMPLE",
                "InstanceType": "c4.large",
                "TagSpecifications": [
                    {
                        "ResourceType": "instance",
                        "Tags": [
                            {
                                "Key": "Cost-Center",
                                "Value": "123"
                            }
                        ]
                    }
                ]
            }
        ],
        "SpotPrice": "5",
        "TargetCapacity": 2,
        "TerminateInstancesWithExpiration": true,
        "Type": "maintain",
        "ReplaceUnhealthyInstances": true,
        "InstanceInterruptionBehavior": "terminate",
        "InstancePoolsToUseCount": 1,
        "TagSpecifications": [
            {
                "ResourceType": "spot-fleet-request",
                "Tags": [
                    {
                        "Key": "Environment",
                        "Value":"Production"
                    },
```

```
                    {
                        "Key": "Cost-Center",
                        "Value":"123"
                    }
                ]
            }
        ]
    }
}
```

Para etiquetar instancias iniciadas por una flota de spot mediante la AWS CLI

Para etiquetar instancias cuando la flota las inicia, puede especificar las etiquetas en la plantilla de inicialización a la que se hace referencia en la solicitud de flota de spot, o bien especificar las etiquetas en la configuración de la solicitud de flota de spot de la siguiente manera:

- Especifique las etiquetas para las instancias en `LaunchSpecifications`.
- En `ResourceType`, especifique `instance`. Si especifica otro valor, la solicitud de flota devolverá un error.
- Para `Tags`, especifique el par clave-valor. Puede especificar más de un par clave-valor.

En el ejemplo siguiente, las instancias iniciadas por la flota se etiquetan con una etiqueta: Key=Cost-Center y Value=123.

```
{
    "SpotFleetRequestConfig": {
        "AllocationStrategy": "priceCapacityOptimized",
        "ExcessCapacityTerminationPolicy": "default",
        "IamFleetRole": "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-
role",
        "LaunchSpecifications": [
            {
                "ImageId": "ami-0123456789EXAMPLE",
                "InstanceType": "c4.large",
                "TagSpecifications": [
                    {
                        "ResourceType": "instance",
                        "Tags": [
                            {
                                "Key": "Cost-Center",
                                "Value": "123"
```

```
                            }
                        ]
                    }
                ]
            }
        ],
        "SpotPrice": "5",
        "TargetCapacity": 2,
        "TerminateInstancesWithExpiration": true,
        "Type": "maintain",
        "ReplaceUnhealthyInstances": true,
        "InstanceInterruptionBehavior": "terminate",
        "InstancePoolsToUseCount": 1
    }
}
```

Para etiquetar volúmenes adjuntados a instancias bajo demanda iniciadas por una flota de spot mediante la AWS CLI

Para etiquetar volúmenes cuando los crea la flota, debe especificar las etiquetas en la plantilla de inicialización a la que se hace referencia en la solicitud de flota de spot.

> **Note**
>
> Las etiquetas de volumen solo se admiten para los volúmenes a los que se asocian Instancias bajo demanda. No se pueden etiquetar los volúmenes que están asociados a Instancias de spot.
> No se admite el etiquetado de volumen en `LaunchSpecifications`.

Etiquetado de una flota de spot existente

Para etiquetar una solicitud de flota de spot existente mediante la consola

Después de crear una solicitud de flota de spot, puede agregar etiquetas a la solicitud de flota mediante la consola.

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Spot Requests (Solicitudes de spot).
3. Seleccione la solicitud de flota de spot.

4. Elija la pestaña Tags (Etiquetas) y, a continuación, Create Tag (Crear etiqueta).

Para etiquetar una solicitud de flota de spot existente mediante la AWS CLI

Puede utilizar el comando create-tags para etiquetar recursos existentes. En el ejemplo siguiente, la solicitud de flota de spot existente se etiqueta con Key=purpose y Value=test.

```
aws ec2 create-tags \
    --resources sfr-11112222-3333-4444-5555-66666EXAMPLE \
    --tags Key=purpose,Value=test
```

Visualización de etiquetas de solicitud de flota de spot

Para ver las etiquetas de solicitud de flota de spot mediante la consola

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Solicitudes de spot.
3. Seleccione su solicitud de flota de spot y elija la pestaña Etiquetas.

Para describir las etiquetas de solicitud de flota de spot

Utilice el comando describe-tags para ver las etiquetas del recurso especificado. En el siguiente ejemplo, describe las etiquetas para la solicitud de flota de spot especificada.

```
aws ec2 describe-tags \
    --filters "Name=resource-id,Values=sfr-11112222-3333-4444-5555-66666EXAMPLE"
```

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "Environment",
            "ResourceId": "sfr-11112222-3333-4444-5555-66666EXAMPLE",
            "ResourceType": "spot-fleet-request",
            "Value": "Production"
        },
        {
            "Key": "Another key",
            "ResourceId": "sfr-11112222-3333-4444-5555-66666EXAMPLE",
            "ResourceType": "spot-fleet-request",
            "Value": "Another value"
```

```
        }
    ]
}
```

También puede ver las etiquetas de una solicitud de flota de spot mediante la descripción de la solicitud de flota de spot.

Utilice el comando describe-spot-fleet-requests para ver la configuración de la solicitud de flota de spot especificada, que incluye las etiquetas especificadas para la solicitud de la flota.

```
aws ec2 describe-spot-fleet-requests \
    --spot-fleet-request-ids sfr-11112222-3333-4444-5555-66666EXAMPLE
```

```
{
    "SpotFleetRequestConfigs": [
        {
            "ActivityStatus": "fulfilled",
            "CreateTime": "2020-02-13T02:49:19.709Z",
            "SpotFleetRequestConfig": {
                "AllocationStrategy": "capacityOptimized",
                "OnDemandAllocationStrategy": "lowestPrice",
                "ExcessCapacityTerminationPolicy": "Default",
                "FulfilledCapacity": 2.0,
                "OnDemandFulfilledCapacity": 0.0,
                "IamFleetRole": "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-ec2-spot-fleet-
tagging-role",
                "LaunchSpecifications": [
                    {
                        "ImageId": "ami-0123456789EXAMPLE",
                        "InstanceType": "c4.large"
                    }
                ],
                "TargetCapacity": 2,
                "OnDemandTargetCapacity": 0,
                "Type": "maintain",
                "ReplaceUnhealthyInstances": false,
                "InstanceInterruptionBehavior": "terminate"
            },
            "SpotFleetRequestId": "sfr-11112222-3333-4444-5555-66666EXAMPLE",
            "SpotFleetRequestState": "active",
            "Tags": [
                {
```

```
                    "Key": "Environment",
                    "Value": "Production"
                },
                {
                    "Key": "Another key",
                    "Value": "Another value"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

Descripción de una solicitud de flota de spot, sus instancias y el historial de eventos

> **Important**
>
> La flota de spot utiliza una API heredada sin inversión planificada. Recomendamos utilizar la flota de EC2 o un grupo de escalado automático en su lugar. Para obtener más información, consulte ¿Cuál es el mejor método de flota que se puede utilizar?.

Puede describir la configuración de la flota de spot, las instancias de la flota de spot y el historial de eventos de la flota de spot.

Console

Para describir la flota de spot

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Spot Requests (Solicitudes de spot).
3. Seleccione la solicitud de flota de spot. El ID comienza por sfr-. Para ver los detalles de configuración, elija Descripción.
4. Para enumerar las instancias de spot de la flota de spot, elija Instancias.
5. Para ver el historial de la flota de spot, elija Historial.

AWS CLI

Para describir la solicitud de flota de spot

Utilice el comando describe-spot-fleet-requests.

```
aws ec2 describe-spot-fleet-requests \
    --spot-fleet-request-ids sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE
```

Para describir las instancias en ejecución para la solicitud de flota de spot especificada

Utilice el comando describe-spot-fleet-instances.

```
aws ec2 describe-spot-fleet-instances \
    --spot-fleet-request-id sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE
```

Para describir el historial de eventos de la solicitud de flota de spot especificada

Utilice el comando describe-spot-fleet-request-history.

```
aws ec2 describe-spot-fleet-request-history \
    --spot-fleet-request-id sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE \
    --start-time 2024-05-18T00:00:00Z
```

PowerShell

Para describir la solicitud de flota de spot

Utilice el cmdlet Get-EC2SpotFleetRequest.

```
Get-EC2SpotFleetRequest
```

Para describir las instancias en ejecución para la solicitud de flota de spot especificada

Utilice el cmdlet Get-EC2SpotFleetInstance.

```
Get-EC2SpotFleetInstance `
    -SpotFleetRequestId "sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE"
```

Para describir el historial de eventos de la solicitud de flota de spot especificada

Utilice el cmdlet Get-EC2SpotFleetRequestHistory.

```
Get-EC2SpotFleetRequestHistory `
    -SpotFleetRequestId "sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE" `
    -UtcStartTime 2024-05-18T00:00:00Z
```

Modificación de una solicitud de flota de spot

> **Important**
>
> La flota de spot utiliza una API heredada sin inversión planificada. Recomendamos utilizar la flota de EC2 o un grupo de escalado automático en su lugar. Para obtener más información, consulte ¿Cuál es el mejor método de flota que se puede utilizar?.

Puede modificar una solicitud de flota de spot activa para completar las siguientes tareas:

- Aumentar la capacidad objetivo total y la parte bajo demanda
- Disminuir la capacidad objetivo total y la parte bajo demanda

Cuando aumenta la capacidad objetivo total, la flota de spot inicializa las instancias de spot adicionales de acuerdo con la estrategia de asignación para su solicitud de la flota de spot. Cuando se aumenta la parte bajo demanda, la flota de spot inicia instancias bajo demanda adicionales.

Cuando se reduce la capacidad objetivo total, la flota de spot cancela cualquier solicitud abierta que supere la nueva capacidad objetivo. Puede solicitar que la flota de spot termine las instancias de spot hasta que el tamaño de la flota alcance la nueva capacidad de destino. Si la estrategia de asignación es `diversified`, la flota de spot termina instancias de los distintos grupos. También puede solicitar que la flota de spot mantenga la flota con su tamaño actual, pero que no reemplace ninguna de las instancias de spot que se hayan interrumpido ni que el usuario haya terminado manualmente.

Consideraciones

- No se puede modificar una solicitud de flota de spot puntual. Solo puede modificar una solicitud de flota de spot si seleccionó Mantener la capacidad de destino cuando creó la solicitud de flota de spot.
- Cuando una flota de spot termina una instancia porque se ha reducido la capacidad de destino, la instancia recibe un aviso de interrupción de instancia de spot.

Console

Para modificar una solicitud de flota de spot

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2. En el panel de navegación, elija Spot Requests (Solicitudes de spot).
3. Seleccione la solicitud de flota de spot.
4. Elija Acciones y, a continuación, Modificar capacidad de destino.
5. En Modificar capacidad de destino, haga lo siguiente:

    a. Introduzca la nueva capacidad de destino y la parte bajo demanda
    b. (Opcional) Si está disminuyendo la capacidad de destino, pero quiere conservar el tamaño actual de la flota, borre Terminar instancias.
    c. Seleccione Enviar.

AWS CLI

Para modificar una solicitud de flota de spot

Utilice el comando modify-spot-fleet-request para actualizar la capacidad de destino de la solicitud de flota de spot especificada.

```
aws ec2 modify-spot-fleet-request \
    --spot-fleet-request-id sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE \
    --target-capacity 20
```

Puede modificar el comando anterior de la siguiente manera para disminuir la capacidad de destino de la flota de spot especificada sin que ello suponga terminar ninguna de las instancias de spot.

```
aws ec2 modify-spot-fleet-request \
    --spot-fleet-request-id sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE \
    --target-capacity 10 \
    --excess-capacity-termination-policy NoTermination
```

PowerShell

Para modificar una solicitud de flota de spot

Utilice el cmdlet Edit-EC2SpotFleetRequest para actualizar la capacidad de destino de la solicitud de flota de spot especificada.

```
Edit-EC2SpotFleetRequest `
```

```
    -SpotFleetRequestId "sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE" `
    -TargetCapacity 20
```

Puede modificar el comando anterior de la siguiente manera para disminuir la capacidad de destino de la flota de spot especificada sin que ello suponga terminar ninguna de las instancias de spot.

```
Edit-EC2SpotFleetRequest `
    -SpotFleetRequestId "sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE" `
    -TargetCapacity 20 `
    -ExcessCapacityTerminationPolicy "NoTermination"
```

Cancelación (eliminación) de una solicitud de flota de spot

> **Important**
>
> La flota de spot utiliza una API heredada sin inversión planificada. Recomendamos utilizar la flota de EC2 o un grupo de escalado automático en su lugar. Para obtener más información, consulte ¿Cuál es el mejor método de flota que se puede utilizar?.

Si ya no necesita una flota de spot, puede cancelar la solicitud de la flota de spot. Esta acción eliminará la solicitud. Tras cancelar una solicitud de flota, todas las solicitudes de spot asociadas con la flota también se cancelan, de forma que no se iniciará ninguna instancia de spot nueva.

Al cancelar una solicitud de flota de spot, debe especificar si desea terminar también todas sus instancias. Esto incluye tanto las instancias bajo demanda como las instancias de spot.

> **Warning**
>
> La terminación de una instancia es permanente e irreversible.
> Después de terminar una instancia, ya no podrá conectarse a esta ni recuperarla. Todos los volúmenes de Amazon EBS asociados que estén configurados para eliminarse en la terminación también se eliminan de manera permanente y no se pueden recuperar. Todos los datos almacenados en volúmenes de almacén de instancias se perderán de forma permanente. Para obtener más información, consulte Cómo funciona la terminación de instancias.

Antes de terminar una instancia, asegúrese de haber realizado una copia de seguridad en un almacenamiento persistente de todos los datos que necesite retener después de la terminación.

Si especifica que se terminen las instancias cuando se cancele la solicitud de flota, esta pasará al estado `cancelled_terminating`. En caso contrario, pasará al estado `cancelled_running` y las instancias seguirán ejecutándose hasta que se interrumpan o usted las termine manualmente.

Restricciones

- Puede cancelar hasta 100 flotas en una sola solicitud. Si supera la cantidad especificada, no se cancelan las flotas.

Console

Para cancelar (eliminar) una solicitud de flota de spot

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Spot Requests (Solicitudes de spot).
3. Seleccione la solicitud de flota de spot.
4. Elija Acciones, Cancelar comando.
5. En el cuadro de diálogo Cancelar solicitudes de spot, haga lo siguiente:
   a. Para terminar las instancias asociadas al mismo tiempo que se cancela la solicitud de flota de spot, deje seleccionada la casilla Terminar instancias. Para cancelar la solicitud de flota de spot sin terminar las instancias asociadas, desmarque la casilla Terminar instancias.
   b. Elija Confirmar.

AWS CLI

Para cancelar (eliminar) una solicitud de flota de spot y finalizar sus instancias

Utilice el comando cancel-spot-fleet-requests con la opción `--terminate-instances`.

```
aws ec2 cancel-spot-fleet-requests \
    --spot-fleet-request-ids sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE \
```

```
    --terminate-instances
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "SuccessfulFleetRequests": [
        {
            "SpotFleetRequestId": "sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE",
            "CurrentSpotFleetRequestState": "cancelled_terminating",
            "PreviousSpotFleetRequestState": "active"
        }
    ],
    "UnsuccessfulFleetRequests": []
}
```

Para cancelar (eliminar) una solicitud de flota de spot sin finalizar sus instancias

Modifique el ejemplo anterior con la opción `--no-terminate-instances` en su lugar.

```
aws ec2 cancel-spot-fleet-requests \
    --spot-fleet-request-ids sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE \
    --no-terminate-instances
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "SuccessfulFleetRequests": [
        {
            "SpotFleetRequestId": "sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE",
            "CurrentSpotFleetRequestState": "cancelled_running",
            "PreviousSpotFleetRequestState": "active"
        }
    ],
    "UnsuccessfulFleetRequests": []
}
```

PowerShell

Para cancelar (eliminar) una solicitud de flota de spot y finalizar sus instancias

Utilice el cmdlet Stop-EC2SpotFleetRequest con el parámetro `-TerminateInstance`.

```
Stop-EC2SpotFleetRequest `
    -SpotFleetRequestId "sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE" `
    -TerminateInstance $true
```

Para cancelar (eliminar) una solicitud de flota de spot sin finalizar sus instancias

Modifique el ejemplo anterior cambiando el valor del parámetro `-TerminateInstance`.

```
Stop-EC2SpotFleetRequest `
    -SpotFleetRequestId "sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE" `
    -TerminateInstance $false
```

Descripción del escalado automático para las flotas de spot

> **Important**
>
> La flota de spot utiliza una API heredada sin inversión planificada. Recomendamos utilizar la flota de EC2 o un grupo de escalado automático en su lugar. Para obtener más información, consulte ¿Cuál es el mejor método de flota que se puede utilizar?.

El escalado automático permite que su flota de spot pueda aumentar o disminuir la capacidad de destino de forma automática en función de la demanda. Con el escalado automático, una flota de spot puede iniciar instancias (escalado horizontal) o terminar instancias (reducción horizontal) dentro del rango especificado en respuesta a una o varias políticas de escalado.

El escalado automático para la flota de spot es posible gracias a una combinación de las API de Amazon EC2, Amazon CloudWatch y Application Auto Scaling. Las solicitudes de flota de spot se crean con Amazon EC2, las alarmas se crean con CloudWatch y las políticas de escalado se crean con Application Auto Scaling.

Tipos de escalado automático

La flota de spot admite los siguientes tipos de escalado automático:

- Escalado del seguimiento de destino: permite aumentar o reducir la capacidad actual de la flota en función de un valor de destino especificado en una métrica determinada. Funciona de forma similar a los termostatos, que mantienen la temperatura del hogar: el usuario selecciona la temperatura deseada y el termostato hace el resto.

- Escalado por pasos: permite aumentar o reducir la capacidad actual de la flota en función de una serie de ajustes de escalado, denominados ajustes por pasos, que varían en función del tamaño de la interrupción de alarma.
- Escalado programado: permite aumentar o reducir la capacidad actual de la flota en función de la fecha y la hora.

Consideraciones

Cuando utilice el escalado automático para su flota de spot, tenga en cuenta lo siguiente:

- Ponderación de instancias: si utiliza la ponderación de instancias, recuerde que la flota de spot puede superar la capacidad de destino según sea necesario. La capacidad utilizada puede ser un número de coma flotante, pero la capacidad de destino debe ser un número entero, por lo que la flota de spot redondea hacia arriba al siguiente entero. Debe tener en cuenta estos comportamientos cuando observe los resultados de una política de escalado después de dispararse una alarma. Por ejemplo, suponga que la capacidad de destino es de 30, la capacidad atendida es de 30,1 y la política de escalado resta 1. Cuando se dispara la alarma, el proceso de escalado automático resta 1 a 30,1, que da 29,1; así que al redondear hacia arriba, el resultado es 30, por lo que no se realiza ninguna acción de escalado. Veamos otro ejemplo: supongamos que seleccionó ponderaciones de instancias de 2, 4 y 8, y una capacidad de destino de 10, pero no había disponible ninguna instancia con ponderación 2, por lo que la flota de spot aprovisionó instancias de ponderaciones 4 y 8, que producen una capacidad utilizada de 12. Si la política de escalado disminuye la capacidad de destino en un 20 % y se dispara una alarma, el proceso de escalado automático resta 12*0,2 de 12, que es igual a 9,6 y, al redondear hacia arriba, da 10, por lo que no se realiza ninguna acción de escalado.
- Periodo de recuperación: las políticas de escalado que crea para la flota de spot admiten un periodo de recuperación. Es el número de segundos después de completarse una actividad de escalado en que las actividades del escalado anterior relacionadas con un disparador pueden influir en los futuros eventos de escalado. Para políticas de escalado ascendente, mientras el periodo de recuperación está en vigor, la capacidad que se agregó en el anterior evento de escalado ascendente que inició la recuperación se calcula como parte de la capacidad deseada para el siguiente escalado ascendente. La intención es realizar continuamente (pero no excesivamente) un escalado ascendente. Para políticas de escalado descendente, el periodo de recuperación se usa para bloquear subsiguientes solicitudes de escalado descendente hasta que haya caducado. La intención es realizar un escalado descendente de manera conservadora para proteger la disponibilidad de la aplicación. No obstante, si otra alarma dispara una política de

escalado ascendente durante el periodo de recuperación después de un escalado descendente, el escalado automático realiza inmediatamente un escalado ascendente del destino escalable.

- Use la monitorización detallada: le recomendamos realizar el escalado según métricas de instancia cuya frecuencia sea de un minuto, ya que esto garantiza una respuesta más rápida a los cambios de utilización. Realizar el escalado utilizando métricas con una frecuencia de 5 minutos puede generar un tiempo de respuesta más lento y hacer que el escalado se realice con datos de métricas que están obsoletos. Para enviar los datos de las métricas de la instancia a CloudWatch en periodos de 1 minuto, puede habilitar una monitorización detallada específicamente para la instancia. Para obtener más información, consulte Administración del monitoreo detallado para sus instancias de EC2 y Creación de una solicitud de flota de spot con los parámetros definidos.
- AWS CLI: si utiliza la AWS CLI para configurar el escalado de la flota de spot, utilizará los comandos application-autoscaling.

Permisos de IAM necesarios para el escalado automático de la flota de spot

El escalado automático para la flota de spot es posible gracias a una combinación de las API de Amazon EC2, Amazon CloudWatch y Application Auto Scaling. Las solicitudes de flota de spot se crean con Amazon EC2, las alarmas se crean con CloudWatch y las políticas de escalado se crean con Application Auto Scaling. Además de los permisos de IAM necesarios para usar la flota de spot y Amazon EC2, el usuario que accede a la configuración de escalado de la flota debe tener los permisos adecuados para los servicios que admiten el escalado automático.

Para utilizar el escalado automático para flota de spot, los usuarios deben tener permisos para utilizar las acciones que se muestran en la siguiente política de ejemplo.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "application-autoscaling:*",
                "ec2:DescribeSpotFleetRequests",
                "ec2:ModifySpotFleetRequest",
                "cloudwatch:DeleteAlarms",
                "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
```

```
                "cloudwatch:DescribeAlarms",
                "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
                "cloudwatch:GetMetricStatistics",
                "cloudwatch:ListMetrics",
                "cloudwatch:PutMetricAlarm",
                "cloudwatch:DisableAlarmActions",
                "cloudwatch:EnableAlarmActions",
                "iam:CreateServiceLinkedRole",
                "sns:CreateTopic",
                "sns:Subscribe",
                "sns:Get*",
                "sns:List*"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

También puede crear sus propias políticas de IAM que permitan permisos más precisos para las llamadas a la API de Auto Scaling de aplicaciones. Para obtener más información, consulte Identity and Access Management for Application Auto Scaling en la Guía del usuario de Application Auto Scaling.

El servicio Application Auto Scaling también necesita permiso para describir sus flotas de spot y las alarmas de CloudWatch, así como permisos para modificar su capacidad de destino de la flota de spot en su nombre. Si habilita el escalado automático para su flota de spot, crea un rol vinculado a un servicio denominado `AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_EC2SpotFleetRequest`. Este rol vinculado a servicio concede a Auto Scaling de aplicaciones permiso para describir las alarmas de sus políticas, monitorizar la capacidad actual de la flota y modificar la capacidad de esta. El rol de flota de spot original administrado para Application Auto Scaling era `aws-ec2-spot-fleet-autoscale-role`, pero ya no es necesario. El rol vinculado al servicio es el rol predeterminado para Auto Scaling de aplicaciones. Para obtener más información, consulte Roles vinculados a servicios de Application Auto Scaling en la Guía del usuario de Application Auto Scaling.

Escalado del seguimiento de destino: escalado de la flota de spot especificando un valor en una métrica específica

Con el escalado del seguimiento de destino, puede crear una política de escalado del seguimiento de destino al seleccionar una métrica de escalado y establecer un valor de destino. Entonces, la flota

de spot crea y administra las alarmas de CloudWatch que activan la política de escalado y calcula el ajuste de escalado en función de la métrica y el valor de destino escogidos. La política de escalado ajusta la capacidad al agregar o eliminar instancias en función de las necesidades para mantener la métrica en el valor de destino especificado o en un valor próximo. La política de escalado del seguimiento de destino no solo mantiene la métrica próxima al valor de destino sino que también se ajusta a las fluctuaciones de la métrica producidas por patrones de carga fluctuante y minimiza las fluctuaciones de capacidad rápidas.

Puede crear varias políticas de escalado del seguimiento de destino en una flota de spot, siempre que cada una de las políticas utilice una métrica diferente. La flota se escala en función de la política que especifica la mayor capacidad de flota. Esto le permite abordar varios escenarios para garantizar una capacidad suficiente para las cargas de trabajo de la aplicación.

Para garantizar la disponibilidad de la aplicación, la flota se escala en horizontal proporcionalmente a la métrica tan rápido como puede, pero se escala de forma descendente más gradualmente.

Cuando una flota de spot termina una instancia de spot porque se ha reducido la capacidad de destino, la instancia recibe un aviso de interrupción de la instancia de spot.

> **Note**
>
> No modifique ni elimine las alarmas de CloudWatch que la flota de spot administra para las políticas de escalado de seguimiento de destino. La flota de spot elimina automáticamente las alarmas cuando se elimina la política de escalado de seguimiento de destino.

Requisitos previos

- La solicitud de flota de spot debe tener un tipo de solicitud de `maintain`. El escalado automático no se admite para solicitudes de tipo `request`.
- Configure la Permisos de IAM necesarios para el escalado automático de la flota de spot.
- Consulte el Consideraciones.

Para configurar una política de seguimiento de destino

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Spot Requests (Solicitudes de spot).

3. Seleccione la solicitud de flota de spot.
4. Seleccione la pestaña Escalado automático cerca de la parte inferior de la pantalla. Si seleccionó el enlace para su flota de spot, no habrá ninguna pestaña; en su lugar, desplácese hacia abajo hasta la sección Escalado automático.
5. Si el escalado automático no está configurado, elija Configurar.
6. Utilice Capacidad de escalado entre para establecer la capacidad mínima y máxima de la flota. El escalado automático no escalará la flota ni por debajo de la capacidad mínima ni por encima de la capacidad máxima.
7. En Nombre de política, escriba un nombre para la política.
8. Elija una métrica de destino en Métrica de destino.
9. Introduzca un Valor de destino para la métrica.
10. En Periodo de recuperación, especifique un nuevo valor (en segundos) o mantenga el valor predeterminado.
11. (Opcional) Para omitir el paso de creación de una política de reducción horizontal basada en la configuración actual, seleccione Deshabilitar escalado descendente. Puede crear una política de escalado descendente con una configuración diferente.
12. Seleccione Save.

Para configurar una política de escalado de seguimiento de destino mediante la AWS CLI

1. Registre la solicitud de flota de spot como un destino escalable mediante el comando register-scalable-target.
2. Cree una política de escalado mediante el comando put-scaling-policy.

Escalado por pasos: escalado de la flota de spot mediante políticas de escalado por pasos

Mediante políticas de escalado por pasos, puede especificar alarmas de CloudWatch para disparar el proceso de escalado. Por ejemplo, si desea realizar un escalado ascendente cuando el uso de la CPU alcance un determinado nivel, cree una alarma usando la métrica `CPUUtilization` que proporciona Amazon EC2.

Al crear una política de escalado por pasos, debe especificar uno de los siguientes tipos de ajuste de escalado:

- Agregar: permite aumentar la capacidad de destino de la flota en un número especificado de unidades de capacidad o un porcentaje especificado de la capacidad actual.
- Eliminar: permite disminuir la capacidad de destino de la flota en un número especificado de unidades de capacidad o un porcentaje especificado de la capacidad actual.
- Establecer en: permite establecer la capacidad de destino de la flota en el número especificado de unidades de capacidad.

Cuando se dispara una alarma, el proceso de escalado automático calcula la nueva capacidad de destino usando la capacidad atendida y la política de escalado y, a continuación, actualiza la capacidad de destino en consecuencia. Por ejemplo, suponga que la capacidad de destino y la capacidad atendida suman 10 y la política de escalado suma 1. Cuando se dispara la alarma, el proceso de escalado automático le agrega 1 a 10 para llegar a 11, de manera que la flota de spot inicia 1 instancia.

Cuando una flota de spot termina una instancia de spot porque se ha reducido la capacidad de destino, la instancia recibe un aviso de interrupción de la instancia de spot.

Requisitos previos

- La solicitud de flota de spot debe tener un tipo de solicitud de `maintain`. El escalado automático no se admite para solicitudes de tipo `request`.
- Configure la Permisos de IAM necesarios para el escalado automático de la flota de spot.
- Determine qué métricas CloudWatch son importantes para su aplicación. Puede crear alarmas de CloudWatch basadas en métricas proporcionadas por AWS o en sus propias métricas personalizadas.
- Para las métricas de AWS que utilizara en las políticas de escalado, habilite la recopilación de métricas de CloudWatch si el servicio que proporciona las métricas no la habilita de forma predeterminada.
- Consulte el Consideraciones.

Para crear una alarma de CloudWatch

1. Abra la consola de CloudWatch en https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. En el panel de navegación, amplíe Alarmas y seleccione Todas las alarmas.
3. Elija Create alarm (Crear alarma).
4. En la página Especificar métricas y condiciones, elija Seleccionar métrica.

5. Elija EC2 Spot y Métricas de solicitud de flota, seleccione una métrica (por ejemplo, TargetCapacity) y, a continuación, Seleccionar métrica.

   Aparece la página Especificar métrica y condiciones, que muestra un gráfico y otra información sobre la métrica que ha seleccionado.

6. En Periodo, elija el periodo de evaluación para la alarma, por ejemplo, 1 minuto. Al evaluar la alarma, cada periodo se agrega a un punto de datos.

   > **Note**
   >
   > Un periodo más corto crea una alarma con más sensibilidad.

7. En Condiciones, defina la alarma definiendo la condición del umbral. Por ejemplo, puede definir un umbral para activar la alarma cuando el valor de la métrica sea superior o igual al 80 %.
8. En Configuración adicional, para Puntos de datos para alarma, especifique el número de puntos de datos (periodos de evaluación) que debe haber en el estado ALARM para activar la alarma, por ejemplo, 1 período de evaluación o 2 de 3 períodos de evaluación. Esto crea una alarma que pasa al estado ALARM si se sobrepasan muchas periodos consecutivos. Para obtener más información, consulte Evaluación de una alarma en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch.
9. Para Tratamiento de datos que faltan, elija una de las opciones (o deje el valor predeterminado de Tratar los datos que faltan como ausentes). Para obtener más información, consulte Configuración de cómo las alarmas de CloudWatch tratan los datos faltantes en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch.
10. Seleccione Siguiente.
11. De forma opcional, para recibir una notificación de un evento de escalado, en Notificación, puede elegir o crear el tema de Amazon SNS que desea usar para recibir notificaciones. De lo contrario, puede eliminar la notificación ahora y añadir una más adelante si es necesario.
12. Seleccione Siguiente.
13. En Agregar nombre y descripción, escriba el nombre y la descripción de la alarma y haga clic en Siguiente.
14. Elija Crear alarma.

Para configurar una política de escalado por pasos para su flota de spot

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2. En el panel de navegación, elija Spot Requests (Solicitudes de spot).
3. Seleccione la solicitud de flota de spot.
4. Seleccione la pestaña Escalado automático cerca de la parte inferior de la pantalla. Si seleccionó el enlace para su flota de spot, no habrá ninguna pestaña; en su lugar, desplácese hacia abajo hasta la sección Escalado automático.
5. Si el escalado automático no está configurado, elija Configurar.
6. Utilice Capacidad de escalado entre para establecer la capacidad mínima y máxima de la flota. Las políticas de escalado no reducirán la flota por debajo de la capacidad mínima ni la aumentarán por encima de la capacidad máxima.
7. En Políticas de escalado, en Tipo de política, elija Política de escalado por pasos.
8. En un principio, Políticas de escalado contiene políticas de escalado por pasos denominadas ScaleUp y ScaleDown. Puede completar estas políticas o elegir Quitar política para eliminarlas. También puede elegir Añadir política.
9. Para definir una política, haga lo siguiente:

    a. En Policy name (Nombre de política), escriba un nombre para la política.
    b. En Disparador de política, seleccione una alarma ya establecida o elija Crear alarma para abrir la consola de Amazon CloudWatch y crear una alarma.
    c. En Modificar la capacidad, defina la cantidad que desea tener y los límites inferior y superior del ajuste por pasos. Puede agregar o eliminar un número específico de instancias o un porcentaje del tamaño de la flota existente, o establecer un tamaño exacto para la flota.

       Por ejemplo, para crear una política de escalado por pasos que aumente la capacidad de la flota en un 30 por ciento, elija Agregar, escriba 30 en el siguiente campo y, a continuación, elija porcentaje. De forma predeterminada, el límite inferior para Agregar política es el umbral de la alarma y el límite superior es infinito positivo (+). De forma predeterminada, el límite superior de Quitar política es el límite de la alarma y el límite inferior es infinito negativo (-).
    d. (Opcional) Para agregar otro paso, elija Agregar paso.
    e. En Periodo de recuperación, especifique un nuevo valor (en segundos) o mantenga el valor predeterminado.

10. Seleccione Save.

Para configurar políticas de escalado por pasos para la flota de spot mediante la AWS CLI

1. Registre la solicitud de flota de spot como un destino escalable mediante el comando register-scalable-target.
2. Cree una política de escalado mediante el comando put-scaling-policy.
3. Cree una alarma que active la política de escalado mediante el comando put-metric-alarm.

Escalado programado: escalado de la flota de spot según una programación

El escalado de su flota según una programación le permite escalar la aplicación en respuesta a los cambios previstos en la demanda. Al crear acciones programadas, puede indicar a la flota de spot que realice actividades de escalado en momentos específicos. Para crear una acción programada, debe especificar una flota de spot existente, el tiempo en que debe ocurrir la actividad de escalado, la capacidad mínima y la capacidad máxima deseadas. Las acciones programadas se pueden configurar para que se escalen una sola vez o de forma periódica. Si necesita un cambio, puede editar o eliminar las acciones programadas.

Requisitos previos

- Las acciones programadas solo se pueden crear para flotas de spot existentes. No puede crear una acción programada al crear una flota de spot.
- La solicitud de flota de spot debe tener un tipo de solicitud de `maintain`. El escalado automático no se admite para solicitudes de tipo `request`.
- Configure la Permisos de IAM necesarios para el escalado automático de la flota de spot.
- Consulte el Consideraciones.

Para crear una acción programada puntual

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Spot Requests (Solicitudes de spot).
3. Seleccione la solicitud de flota de spot.
4. Elija la pestaña Escalado programado cerca de la parte inferior de la pantalla. Si seleccionó el enlace para su flota de spot, no habrá ninguna pestaña; en su lugar, desplácese hacia abajo hasta la sección Escalado programado.
5. Elija Crear acción programada.

6. En Nombre, especifique un nombre para la acción programada.
7. Escriba un valor para Capacidad mínima, Capacidad máxima o para ambas.
8. En Recurrencia, elija Una vez.
9. (Opcional) Elija una fecha y una hora para Hora de inicio, Hora de finalización o para ambas.
10. Seleccione Crear.

Creación de una acción periódica programada

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Spot Requests (Solicitudes de spot).
3. Seleccione la solicitud de flota de spot.
4. Elija la pestaña Escalado programado cerca de la parte inferior de la pantalla. Si seleccionó el enlace para su flota de spot, no habrá ninguna pestaña; en su lugar, desplácese hacia abajo hasta la sección Escalado programado.
5. En Nombre, especifique un nombre para la acción programada.
6. Escriba un valor para Capacidad mínima, Capacidad máxima o para ambas.
7. En Recurrencia, elija una de las programaciones predefinidas (por ejemplo, Todos los días) o elija Personalizada y escriba una expresión cron. Para obtener más información sobre las expresiones cron compatibles con el escalado programado, consulte Expresiones Cron en la Guía del usuario de Amazon EventBridge.
8. (Opcional) Elija una fecha y una hora para Hora de inicio, Hora de finalización o para ambas.
9. Elija Submit.

Para editar una acción programada

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Spot Requests (Solicitudes de spot).
3. Seleccione la solicitud de flota de spot.
4. Elija la pestaña Escalado programado cerca de la parte inferior de la pantalla. Si seleccionó el enlace para su flota de spot, no habrá ninguna pestaña; en su lugar, desplácese hacia abajo hasta la sección Escalado programado.
5. Seleccione la acción programada y elija Acciones, Editar.
6. Introduzca los cambios necesarios y elija Enviar.

Para eliminar una acción programada

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Spot Requests (Solicitudes de spot).
3. Seleccione la solicitud de flota de spot.
4. Elija la pestaña Escalado programado cerca de la parte inferior de la pantalla. Si seleccionó el enlace para su flota de spot, no habrá ninguna pestaña; en su lugar, desplácese hacia abajo hasta la sección Escalado programado.
5. Seleccione la acción programada y elija Acciones, Eliminar.
6. Cuando se le pida confirmación, seleccione Delete (Eliminar).

Para administrar el escalado programado mediante la AWS CLI

Use los siguientes comandos:

- put-scheduled-action
- describe-scheduled-actions
- delete-scheduled-action

Supervisión de la flota de EC2 o flota de spot

La supervisión eficaz de su flota de EC2 o de su flota de spot es esencial para mantener un rendimiento óptimo y garantizar la fiabilidad. Existen varias herramientas que le ayudarán a lograrlo, como Amazon CloudWatch y Amazon EventBridge, que se tratan en este tema.

Con CloudWatch, puede recopilar y realizar un seguimiento de las métricas, establecer alarmas y reaccionar de forma automática a los cambios del estado de la flota.

Con EventBridge, puede supervisar y responder mediante programación a los eventos emitidos por su flota. Al definir reglas en EventBridge, puede automatizar las respuestas a eventos específicos de la flota, como la cancelación de instancias o los cambios de estado de la flota, lo que mejora su eficiencia operativa.

Temas

- Supervisar su flota de EC2 o flota de spot con CloudWatch

- Supervise y responda mediante programación a los eventos emitidos por su flota de EC2 o su flota de spot mediante Amazon EventBridge

Supervisar su flota de EC2 o flota de spot con CloudWatch

Puede supervisar su flota de EC2 o su flota de spot mediante las métricas de Amazon CloudWatch que se describen en esta sección.

> **Important**
>
> Para asegurar la precisión, le recomendamos que habilite la monitorización detallada al usar estas métricas. Para obtener más información, consulte Administración del monitoreo detallado para sus instancias de EC2.

Para obtener más información acerca del uso de CloudWatch, consulte Monitorear las instancias con CloudWatch.

Métricas de la flota de EC2 y de la flota de spot

El espacio de nombres `AWS/EC2Spot` incluye las siguientes métricas para su flota, además de las métricas de CloudWatch para las instancias de spot en su flota. Para obtener más información, consulte Métricas de la instancia.

Métrica	Descripción
`AvailableInstancePoolsCount`	Los grupos de capacidad de spot especificados en la solicitud de flota. Unidades: recuento
`BidsSubmittedForCapacity`	La capacidad por la que Amazon EC2 ha enviado solicitudes de flota. Unidades: recuento
`EligibleInstancePoolCount`	Los grupos de capacidad de spot especificados en la solicitud de flota en los que Amazon EC2 pueda gestionar solicitudes. Amazon EC2 no gestiona las solicitudes de

Métrica	Descripción
	grupos en los que el precio máximo que esté dispuesto a pagar por instancias de spot sea menor que el precio de spot o en los que el precio de spot sea mayor que el precio de las instancias bajo demanda. Unidades: recuento
`FulfilledCapacity`	La capacidad satisfecha por Amazon EC2. Unidades: recuento
`MaxPercentCapacityAllocation`	El valor máximo de `PercentCapacityAllocation` en todos los grupos de flota especificados en la solicitud de flota. Unidad: porcentaje
`PendingCapacity`	La diferencia entre `TargetCapacity` y `FulfilledCapacity`. Unidades: recuento
`PercentCapacityAllocation`	La capacidad asignada al grupo para las dimensiones especificadas. Para obtener el valor máximo registrado en todos los grupos de capacidad de spot, use `MaxPercentCapacityAllocation`. Unidad: porcentaje
`TargetCapacity`	La capacidad objetivo de la solicitud de flota. Unidades: recuento
`TerminatingCapacity`	Capacidad que se va a terminar debido a que la capacidad aprovisionada es superior a la capacidad de destino. Unidades: recuento

Si la unidad de medida de una métrica es `Count`, la estadística más útil es `Average`.

Dimensiones de la flota de EC2 y la flota de spot

Para filtrar los datos para su flota, utilice las siguientes dimensiones.

Dimensiones	Descripción
`AvailabilityZone`	Filtra los datos por zona de disponibilidad.
`FleetRequestId`	Filtre los datos por solicitud de flota.
`InstanceType`	Filtra los datos por tipo de instancia.

Vea las métricas de CloudWatch para su flota de EC2 o flota de spot

Puede ver las métricas de CloudWatch para su flota en la consola de Amazon CloudWatch. Estas métricas se muestran en gráficos de monitorización. Estos gráficos muestran puntos de datos si la flota está activa.

Las métricas se agrupan en primer lugar por el espacio de nombres y, a continuación, por las diversas combinaciones de dimensiones dentro de cada espacio de nombres. Por ejemplo, puede ver todas las métricas de la flota o de los grupos de métricas de la flota por ID de solicitud, tipo de instancia o zona de disponibilidad.

Para ver las métricas de la flota

1. Abra la consola de CloudWatch en https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. En el panel de navegación, expanda Métricas y elija Todas las métricas.
3. Elija el espacio de nombres de métrica de EC2 Spot.

> **Note**
>
> Si no se muestra el espacio de nombres de EC2 Spot, puede haber dos motivos. Nunca ha utilizado la flota de EC2 o la flota de spot en la región, solo los servicios de AWS que está utilizando envían métricas a Amazon CloudWatch. O bien, si ha utilizado la flota de EC2 o la flota de spot en la región, pero no durante las últimas dos semanas, el espacio de nombres no aparecerá.

4. Para filtrar las métricas por dimensión, seleccione una de las siguientes opciones:
   - Métricas de solicitud de flota: agrupar por solicitud de flota
   - Por zona de disponibilidad: agrupar por solicitud de flota y zona de disponibilidad
   - Por tipo de instancia: agrupar por solicitud de flota y tipo de instancia
   - Por zona de disponibilidad/tipo de instancia: agrupar por solicitud de flota, zona de disponibilidad y tipo de instancia
5. Para ver los datos para una métrica, active la casilla de verificación situada junto a esta.

Supervise y responda mediante programación a los eventos emitidos por su flota de EC2 o su flota de spot mediante Amazon EventBridge

Cuando el estado de una flota de EC2 o de una flota de spot cambia, emite una notificación. La notificación se pone a disposición como un evento que se envía a Amazon EventBridge (antes conocido como Amazon CloudWatch Events). Los eventos se emiten en la medida de lo posible.

Puede usar Amazon EventBridge para crear reglas que desencadenen acciones programáticas en respuesta a un evento. Por ejemplo, puede crear dos reglas de EventBridge, una que se activa cuando cambia el estado de la flota y otra que se activa cuando se termina una instancia de la flota. En este ejemplo, puede configurar la primera regla para que, si el estado de la flota cambia, la regla invoque un tema de SNS para enviarle una notificación por email. Puede configurar la segunda regla para que, si una instancia de la flota se termina, la regla invoque una función de Lambda para iniciar una nueva instancia.

> **Note**
>
> Sólo las flotas de tipo `maintain` y `request` emiten eventos. Las flotas de tipo `instant` no emiten eventos porque envían solicitudes sincrónicas únicas y el estado de la flota se conoce inmediatamente en la respuesta. Para utilizar Amazon EventBridge para supervisar los eventos de la flota, el tipo de solicitud debe ser `maintain` o `request`.

Para obtener instrucciones acerca de cómo describir el historial de eventos de una flota, consulte Descripción del historial de eventos de la flota de EC2.

Temas

- Creación de reglas de Amazon EventBridge para supervisar los eventos de la flota de EC2 o la flota de spot
- Flota de EC2 tipos de eventos
- Tipos de eventos de flota de spot

Creación de reglas de Amazon EventBridge para supervisar los eventos de la flota de EC2 o la flota de spot

Cuando se emite una notificación de un cambio de estado en una flota de EC2 o una flota de spot, el evento de la notificación se envía a Amazon EventBridge como archivo JSON. Si EventBridge detecta un patrón de eventos que coincide con un patrón definido en una regla, EventBridge invoca un destino (o destinos) especificado(s) en la regla.

Puede escribir reglas de EventBridge para automatizar las acciones en función de los patrones de eventos coincidentes.

Los siguientes campos del evento forman el patrón de evento definido en la regla:

`"source": "aws.ec2fleet"`

Identifica que el evento es de flota de EC2.

`"detail-type": "EC2 Fleet State Change"`

Identifica el tipo de evento.

`"detail": { "sub-type": "submitted" }`

Identifica el subtipo de evento.

Para obtener la lista de eventos de la flota de EC2 y de la flota de spot y datos de eventos de ejemplo, consulte Flota de EC2 tipos de eventos y Tipos de eventos de flota de spot.

Ejemplos

- Crear una regla de EventBridge para enviar una notificación
- Crear una regla de EventBridge para desencadenar una función de Lambda

Crear una regla de EventBridge para enviar una notificación

En el ejemplo siguiente se crea una regla de EventBridge para enviar un email, un mensaje de texto o una notificación push móvil cada vez que Amazon EC2 emite una notificación de cambio de estado de EC2 Fleet. La señal de este ejemplo se emite como un evento de `EC2 Fleet State Change`, lo que desencadena la acción definida por la regla.

Requisito previo

Antes de crear la regla de EventBridge, debe crear el tema de Amazon SNS para el email, el mensaje de texto o la notificación push móvil.

Para crear una regla EventBridge para enviar una notificación cuando cambia el estado de una flota de EC2

1. Abra la consola de Amazon EventBridge en https://console.aws.amazon.com/events/.
2. Elija Crear regla.
3. En Definir detalle de la regla, haga lo siguiente:
   a. Ingrese un Nombre para la regla y, opcionalmente, una descripción.

      Una regla no puede tener el mismo nombre que otra regla de la misma región y del mismo bus de eventos.
   b. En Bus de eventos, elija Predeterminado. Cuando un servicio de AWS en su cuenta emite un evento, siempre se dirige al bus de eventos predeterminado de su cuenta.
   c. En Tipo de regla, elija Regla con un patrón de evento.
   d. Elija Siguiente.
4. En Crear patrón de evento, realice una de las siguientes acciones:
   a. En Origen del evento, elija Eventos de AWS o eventos de socios de EventBridge.
   b. En Patrón del evento, en este ejemplo, especificará el siguiente patrón de evento para que coincida con el evento `EC2 Fleet Instance Change`.

```
{
 "source": ["aws.ec2fleet"],
 "detail-type": ["EC2 Fleet Instance Change"]
}
```

Para agregar el patrón de evento, puede utilizar una plantilla por medio de la opción Formulario de patrón de eventos o puede especificar su propio patrón por medio de la opción Patrón personalizado (editor JSON), de la siguiente manera:

i. Para utilizar una plantilla con el objetivo de crear el patrón de evento, haga lo siguiente:

A. Seleccione Formulario de patrón de evento.

B. En Origen del evento, elija Servicios de AWS.

C. En Servicio de AWS, elija Flota de EC2.

D. En Tipo de evento, elija Cambio de instancia de la flota de EC2.

E. Para personalizar la plantilla, elija Editar patrón y realice los cambios para que coincidan con el patrón de evento de ejemplo.

ii. (Alternativa) Para especificar un patrón de evento personalizado, haga lo siguiente:

A. Elija Custom pattern (JSON editor) (Patrón personalizado [editor de JSON]).

B. En el casillero Patrón de evento, agregue el patrón de eventos de este ejemplo.

c. Elija Siguiente.

5. En Seleccionar destino, realice una de las siguientes acciones:

a. En Tipos de destino, elija Servicio de AWS.

b. En Seleccionar un destino, elija Tema de SNS para enviar un email, un mensaje de texto o una notificación push móvil cuando se produzca el evento.

c. En Tema, elija un tema existente. Primero debe crear un tema de Amazon SNS mediante la consola de Amazon SNS. A fin de obtener más información, consulte Uso de Amazon SNS para mensajería de aplicación a persona (A2P) en Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service.

d. (Opcional) En Configuración adicional, puede configurar opciones adicionales. Para obtener más información, consulte Creación de reglas de EventBridge que reaccionan a eventos (paso 16) en la Guía del usuario de Amazon EventBridge.

e. Elija Siguiente.

6. (Opcional) En Etiquetas, puede asignar una o varias etiquetas a la regla y, a continuación, elija Siguiente.

7. En Revisar y crear, realice una de las siguientes acciones:

a. Revise los detalles de la regla y modifíquelos según sea necesario.

b. Seleccione Creación de regla.

Para obtener más información, consulte Reglas de Amazon EventBridge y Patrones de eventos de Amazon EventBridge en la Guía del usuario de Amazon EventBridge.

Crear una regla de EventBridge para desencadenar una función de Lambda

En el ejemplo siguiente se crea una regla de EventBridge para desencadenar una función de Lambda cada vez que Amazon EC2 emite una notificación de cambio de instancia de EC2 Fleet cuando se inicia una instancia. La señal de este ejemplo se emite como un evento de `EC2 Fleet Instance Change`, subtipo `launched`, lo que desencadena la acción definida por la regla.

Antes de crear la regla de EventBridge, debe crear la función de Lambda.

Para crear la función de Lambda que se utilizará en la regla de EventBridge

1. Abra la consola de AWS Lambda en https://console.aws.amazon.com/lambda/.
2. Elija Crear función.
3. Ingrese un nombre para su función, configure el código y luego elija Crear función.

   Para obtener más información, consulte Creación de su primera función de Lambda en la Guía para desarrolladores de AWS Lambda.

Para crear una regla EventBridge para activar una función de Lambda cuando cambia el estado de una instancia de una flota de EC2

1. Abra la consola de Amazon EventBridge en https://console.aws.amazon.com/events/.
2. Elija Crear regla.
3. En Definir detalle de la regla, haga lo siguiente:

   a. Ingrese un Nombre para la regla y, opcionalmente, una descripción.

      Una regla no puede tener el mismo nombre que otra regla de la misma región y del mismo bus de eventos.

   b. En Bus de eventos, elija Predeterminado. Cuando un servicio de AWS en su cuenta emite un evento, siempre se dirige al bus de eventos predeterminado de su cuenta.

   c. En Tipo de regla, elija Regla con un patrón de evento.

   d. Elija Siguiente.

4. En Crear patrón de evento, realice una de las siguientes acciones:

   a. En Origen del evento, elija Eventos de AWS o eventos de socios de EventBridge.

   b. En Patrón del evento, en este ejemplo, especificará el siguiente patrón de evento para que coincida con el evento `EC2 Fleet Instance Change` y el subtipo `launched`.

```
{
 "source": ["aws.ec2fleet"],
 "detail-type": ["EC2 Fleet Instance Change"],
 "detail": {
   "sub-type": ["launched"]
}
```

   Para agregar el patrón de evento, puede utilizar una plantilla por medio de la opción Formulario de patrón de eventos o puede especificar su propio patrón por medio de la opción Patrón personalizado (editor JSON), de la siguiente manera:

   i. Para utilizar una plantilla con el objetivo de crear el patrón de evento, haga lo siguiente:

      A. Seleccione Formulario de patrón de evento.

      B. En Origen del evento, elija Servicios de AWS.

      C. En Servicio de AWS, elija Flota de EC2.

      D. En Event type (Tipo de evento), elija EC2 Fleet Instance Change (Cambio de instancia de la flota de EC2).

      E. Elija Editar patrón y agregue `"detail": {"sub-type": ["launched"]` para que coincida con el patrón de evento de ejemplo. Para obtener el formato JSON adecuado, inserte una coma (`,`) después del corchete anterior (`]`).

   ii. (Alternativa) Para especificar un patrón de evento personalizado, haga lo siguiente:

      A. Elija Custom pattern (JSON editor) (Patrón personalizado [editor de JSON]).

      B. En el casillero Patrón de evento, agregue el patrón de eventos de este ejemplo.

   c. Elija Siguiente.

5. En Seleccionar destino, realice una de las siguientes acciones:

   a. En Tipos de destino, elija Servicio de AWS.

   b. En Seleccionar un destino, elija Tema de SNS para enviar un email, un mensaje de texto o una notificación push móvil cuando se produzca el evento.

c. En Tema, elija Función de Lambda y en Función, elija la función que creó para responder cuando se produzca el evento.

d. (Opcional) En Configuración adicional, puede configurar opciones adicionales. Para obtener más información, consulte Creación de reglas de EventBridge que reaccionan a eventos (paso 16) en la Guía del usuario de Amazon EventBridge.

e. Elija Siguiente.

6. (Opcional) En Etiquetas, puede asignar una o varias etiquetas a la regla y, a continuación, elija Siguiente.

7. En Revisar y crear, realice una de las siguientes acciones:

a. Revise los detalles de la regla y modifíquelos según sea necesario.

b. Seleccione Creación de regla.

Para obtener un tutorial sobre cómo crear una función de Lambda y una regla de EventBridge que ejecute la función de Lambda, consulte Tutorial: registrar el estado de una instancia de Amazon EC2 mediante EventBridge en la Guía para desarrolladores de AWS Lambda.

Flota de EC2 tipos de eventos

Hay cinco Flota de EC2 tipos de eventos. Para cada tipo de evento, hay varios subtipos.

Tipos de eventos

- Cambio de estado de flota EC2
- Cambio de solicitud de instancia de spot de flota EC2
- Cambio de instancia de flota de EC2
- Información sobre la flota EC2
- Error de flota EC2

Cambio de estado de flota EC2

La flota de EC2 envía un evento `EC2 Fleet State Change` a Amazon EventBridge cuando una flota de EC2 cambia el estado.

El siguiente es un ejemplo de los datos de este evento.

```
{
```

```
    "version": "0",
    "id": "715ed6b3-b8fc-27fe-fad6-528c7b8bf8a2",
    "detail-type": "EC2 Fleet State Change",
    "source": "aws.ec2fleet",
    "account": "123456789012",
    "time": "2020-11-09T09:00:20Z",
    "region": "us-east-1",
    "resources": [
        "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:fleet/fleet-598fb973-87b7-422d-
be4d-6b0809bfff0a"
    ],
    "detail": {
        "sub-type": "active"
    }
}
```

Los valores posibles de `sub-type` son:

`active`

La solicidud de flota de EC2 se ha validado y Amazon EC2 está intentando mantener el número de destino de instancias en ejecución.

`deleted`

La flota de EC2 solicitud se ha eliminado y no tiene ninguna instancia en ejecución. La flota de EC2 se elimina dos días después de que todas sus instancias se hayan terminado.

`deleted_running`

La Flota de EC2 solicitud se ha eliminado y no lanza instancias adicionales. Las instancias existentes de la flota continúan ejecutándose hasta que se interrumpen o terminan. La solicitud permanece en este estado hasta que se interrumpan o terminen todas las instancias.

`deleted_terminating`

La solicitud de flota de EC2 se ha eliminado y sus instancias están en proceso de terminación. La solicitud permanece en este estado hasta que se terminen todas las instancias.

`expired`

La solicitud de flota de EC2 ha caducado. Si la solicitud se creó con el conjunto de `TerminateInstancesWithExpiration`, un evento `terminated` posterior indica que las instancias han terminado.

`modify_in_progress`

La solicitud de flota de EC2 se está modificando. La solicitud permanece en este estado hasta que la modificación se procese completamente.

`modify_succeeded`

Se modificó la solicitud de flota de EC2.

`submitted`

La solicitud de flota de EC2 está en evaluación y Amazon EC2 se prepara para lanzar el número de instancias de destino.

`progress`

La solicitud de flota de EC2 está en proceso de cumplirse.

Cambio de solicitud de instancia de spot de flota EC2

La flota de EC2 envía un evento `EC2 Fleet Spot Instance Request Change` a Amazon EventBridge cuando una solicitud de instancia de spot en la flota cambia de estado.

El siguiente es un ejemplo de los datos de este evento.

```
{
    "version": "0",
    "id": "19331f74-bf4b-a3dd-0f1b-ddb1422032b9",
    "detail-type": "EC2 Fleet Spot Instance Request Change",
    "source": "aws.ec2fleet",
    "account": "123456789012",
    "time": "2020-11-09T09:00:05Z",
    "region": "us-east-1",
    "resources": [
        "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:fleet/
fleet-83fd4e48-552a-40ef-9532-82a3acca5f10"
    ],
    "detail": {
        "spot-instance-request-id": "sir-rmqske6h",
        "description": "SpotInstanceRequestId sir-rmqske6h, PreviousState:
 cancelled_running",
        "sub-type": "cancelled"
    }
}
```

Los valores posibles de `sub-type` son:

`active`

La solicitud de instancia de spot se ha completado y tiene una instancia de spot asociada.

`cancelled`

Ha cancelado la solicitud de instancia de spot o la solicitud de instancia de spot caducó.

`disabled`

Detuvo la instancia de spot.

`submitted`

Se ha enviado la solicitud de instancia de spot.

Cambio de instancia de flota de EC2

La flota de EC2 envía un evento `EC2 Fleet Instance Change` a Amazon EventBridge cuando una instancia de la flota cambia de estado.

El siguiente es un ejemplo de los datos de este evento.

```
{
    "version": "0",
    "id": "542ce428-c8f1-0608-c015-e8ed6522c5bc",
    "detail-type": "EC2 Fleet Instance Change",
    "source": "aws.ec2fleet",
    "account": "123456789012",
    "time": "2020-11-09T09:00:23Z",
    "region": "us-east-1",
    "resources": [
        "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:fleet/fleet-598fb973-87b7-422d-
be4d-6b0809bfff0a"
    ],
    "detail": {
        "instance-id": "i-0c594155dd5ff1829",
        "description": "{\"instanceType\":\"c5.large\",\"image\":\"ami-6057e21a\",
\"productDescription\":\"Linux/UNIX\",\"availabilityZone\":\"us-east-1d\"}",
        "sub-type": "launched"
    }
}
```

Los valores posibles de `sub-type` son:

`launched`

Se lanzó una nueva instancia.

`terminated`

La instancia se terminó.

`termination_notified`

Se envió una notificación de terminación de instancia cuando Amazon EC2 terminó una instancia de spot durante la reducción de escala, cuando la capacidad de destino de la flota se modificó hacia abajo; por ejemplo, de una capacidad de destino de 4 a una capacidad de destino de 3.

Información sobre la flota EC2

La flota de EC2 envía un evento `EC2 Fleet Information` a Amazon EventBridge cuando hay un error durante el cumplimiento. El evento de información no impide que la flota intente cumplir su capacidad de destino.

El siguiente es un ejemplo de los datos de este evento.

```
{
    "version": "0",
    "id": "76529817-d605-4571-7224-d36cc1b2c0c4",
    "detail-type": "EC2 Fleet Information",
    "source": "aws.ec2fleet",
    "account": "123456789012",
    "time": "2020-11-09T08:17:07Z",
    "region": "us-east-1",
    "resources": [
        "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:fleet/fleet-8becf5fe-
bb9e-415d-8f54-3fa5a8628b91"
    ],
    "detail": {
        "description": "c4.xlarge, ami-0947d2ba12ee1ff75, Linux/UNIX, us-east-1a,
 Spot price in either SpotFleetRequestConfigData or SpotFleetLaunchSpecification or
 LaunchTemplate or LaunchTemplateOverrides is less than Spot market price $0.0619",
        "sub-type": "launchSpecUnusable"
    }
}
```

Los valores posibles de `sub-type` son:

`fleetProgressHalted`

El precio de cada especificación de inicialización no es válido porque está por debajo del precio de spot (todas las especificaciones de inicialización han producido eventos `launchSpecUnusable`). Una especificación de inicialización podría volverse válida si cambia el precio de spot.

`launchSpecTemporarilyBlacklisted`

La configuración no es válida y varios intentos de iniciar instancias han fallado. Para obtener más información, consulte la descripción del evento.

`launchSpecUnusable`

El precio de una especificación de inicialización no es válido porque está por debajo del precio de spot.

`registerWithLoadBalancersFailed`

Error al intentar registrar instancias con equilibradores de carga. Para obtener más información, consulte la descripción del evento.

Error de flota EC2

La flota de EC2 envía un evento `EC2 Fleet Error` a Amazon EventBridge cuando hay un error durante el cumplimiento. El evento de error impide que la flota intente cumplir su capacidad de destino.

El siguiente es un ejemplo de los datos de este evento.

```
{
    "version": "0",
    "id": "69849a22-6d0f-d4ce-602b-b47c1c98240e",
    "detail-type": "EC2 Fleet Error",
    "source": "aws.ec2fleet",
    "account": "123456789012",
    "time": "2020-10-07T01:44:24Z",
    "region": "us-east-1",
    "resources": [
        "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:fleet/fleet-9bb19bc6-60d3-4fd2-ae47-
d33e68eafa08"
    ],
```

```
    "detail": {
        "description": "m3.large, ami-00068cd7555f543d5, Linux/UNIX: IPv6 is not
 supported for the instance type 'm3.large'. ",
        "sub-type": "spotFleetRequestConfigurationInvalid"
    }
}
```

Los valores posibles de `sub-type` son:

`iamFleetRoleInvalid`

La flota de EC2 no tiene los permisos necesarios para iniciar o terminar una instancia.

`allLaunchSpecsTemporarilyBlacklisted`

Ninguna de las configuraciones es válida y varios intentos de iniciar instancias han fallado. Para obtener más información, consulte la descripción del evento.

`spotInstanceCountLimitExceeded`

Ha alcanzado el límite del número de instancias de spot que puede iniciar.

`spotFleetRequestConfigurationInvalid`

La configuración no es válida. Para obtener más información, consulte la descripción del evento.

Tipos de eventos de flota de spot

> **Note**
>
> La flota de spot utiliza una API heredada sin inversión planificada. Recomendamos utilizar la flota de EC2 o un grupo de escalado automático en su lugar. Para obtener más información, consulte ¿Cuál es el mejor método de flota que se puede utilizar?.

Hay cinco tipos de eventos de flota de spot. Para cada tipo de evento, hay varios subtipos.

Tipos de eventos

- Cambio de estado de la flota de spot de EC2
- Cambio de solicitud de instancia de spot de flota de spot de EC2
- Cambio de instancia de flota de spot de EC2
- Información sobre la flota de spot de EC2

- Error de flota de spot de EC2

Cambio de estado de la flota de spot de EC2

La flota de spot envía un evento de `EC2 Spot Fleet State Change` a Amazon EventBridge cuando la flota de spot cambia de estado.

El siguiente es un ejemplo de los datos de este evento.

```
{
    "version": "0",
    "id": "d1af1091-6cc3-2e24-203a-3b870e455d5b",
    "detail-type": "EC2 Spot Fleet State Change",
    "source": "aws.ec2spotfleet",
    "account": "123456789012",
    "time": "2020-11-09T08:57:06Z",
    "region": "us-east-1",
    "resources": [
        "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:spot-fleet-request/sfr-4b6d274d-0cea-4b2c-
b3be-9dc627ad1f55"
    ],
    "detail": {
        "sub-type": "submitted"
    }
}
```

Los valores posibles de `sub-type` son:

`active`

La solicitud de flota de spot se ha validado y Amazon EC2 está intentando mantener el número de destino de instancias de ejecución.

`cancelled`

La solicitud de flota de spot se ha cancelado y no tiene ninguna instancia de ejecución. La flota de spot se eliminará dos días después de que se terminen las instancias.

`cancelled_running`

La solicitud de flota de spot se ha cancelado y no inicia instancias adicionales. Las instancias existentes de la flota continúan ejecutándose hasta que se interrumpen o terminan. La solicitud permanece en este estado hasta que se interrumpan o terminen todas las instancias.

`cancelled_terminating`

La solicitud de flota de spot se ha cancelado y sus instancias están en proceso de terminación. La solicitud permanece en este estado hasta que se terminen todas las instancias.

`expired`

La solicitud de la flota de spot ha caducado. Si la solicitud se creó con el conjunto de `TerminateInstancesWithExpiration`, un evento `terminated` posterior indica que las instancias han terminado.

`modify_in_progress`

Se está modificando la solicitud de la flota de spot. La solicitud permanece en este estado hasta que la modificación se procese completamente.

`modify_succeeded`

Se modificó la solicitud de la flota de spot.

`submitted`

Se está evaluando la solicitud de la flota de spot y Amazon EC2 se está preparando para iniciar el número de instancias de destino.

`progress`

La solicitud de flota de spot está en proceso de cumplirse.

Cambio de solicitud de instancia de spot de flota de spot de EC2

La flota de spot envía un evento de `EC2 Spot Fleet Spot Instance Request Change` a Amazon EventBridge cuando una solicitud de instancia de spot en la flota cambia de estado.

El siguiente es un ejemplo de los datos de este evento.

```
{
    "version": "0",
    "id": "cd141ef0-14af-d670-a71d-fe46e9971bd2",
    "detail-type": "EC2 Spot Fleet Spot Instance Request Change",
    "source": "aws.ec2spotfleet",
    "account": "123456789012",
    "time": "2020-11-09T08:53:21Z",
    "region": "us-east-1",
    "resources": [
```

```
        "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:spot-fleet-request/sfr-
a98d2133-941a-47dc-8b03-0f94c6852ad1"
    ],
    "detail": {
        "spot-instance-request-id": "sir-a2w9gc5h",
        "description": "SpotInstanceRequestId sir-a2w9gc5h, PreviousState:
 cancelled_running",
        "sub-type": "cancelled"
    }
}
```

Los valores posibles de `sub-type` son:

`active`

La solicitud de instancia de spot se ha completado y tiene una instancia de spot asociada.

`cancelled`

Ha cancelado la solicitud de instancia de spot o la solicitud de instancia de spot caducó.

`disabled`

Detuvo la instancia de spot.

`submitted`

Se ha enviado la solicitud de instancia de spot.

Cambio de instancia de flota de spot de EC2

La flota de spot envía un evento de `EC2 Spot Fleet Instance Change` a Amazon EventBridge cuando una instancia en la flota cambia de estado.

El siguiente es un ejemplo de los datos de este evento.

```
{
    "version": "0",
    "id": "11591686-5bd7-bbaa-eb40-d46529c2710f",
    "detail-type": "EC2 Spot Fleet Instance Change",
    "source": "aws.ec2spotfleet",
    "account": "123456789012",
    "time": "2020-11-09T07:25:02Z",
    "region": "us-east-1",
    "resources": [
```

```
        "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:spot-fleet-request/sfr-c8a764a4-bedc-4b62-
af9c-0095e6e3ba61"
    ],
    "detail": {
        "instance-id": "i-08b90df1e09c30c9b",
        "description": "{\"instanceType\":\"r4.2xlarge\",\"image\":
\"ami-032930428bf1abbff\",\"productDescription\":\"Linux/UNIX\",\"availabilityZone\":
\"us-east-1a\"}",
        "sub-type": "launched"
    }
}
```

Los valores posibles de `sub-type` son:

`launched`

Se lanzó una nueva instancia.

`terminated`

La instancia se terminó.

`termination_notified`

Se envió una notificación de terminación de instancia cuando Amazon EC2 terminó una Instancia de spot durante la reducción de escala, cuando la capacidad de destino de la flota se modificó hacia abajo; por ejemplo, de una capacidad de destino de 4 a una capacidad de destino de 3.

Información sobre la flota de spot de EC2

La flota de spot envía un evento de `EC2 Spot Fleet Information` a Amazon EventBridge cuando hay un error durante el cumplimiento. El evento de información no impide que la flota intente cumplir su capacidad de destino.

El siguiente es un ejemplo de los datos de este evento.

```
{
    "version": "0",
    "id": "73a60f70-3409-a66c-635c-7f66c5f5b669",
    "detail-type": "EC2 Spot Fleet Information",
    "source": "aws.ec2spotfleet",
    "account": "123456789012",
    "time": "2020-11-08T20:56:12Z",
```

```
    "region": "us-east-1",
    "resources": [
        "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:spot-fleet-request/sfr-2531ea06-
af18-4647-8757-7d69c94971b1"
    ],
    "detail": {
        "description": "r3.8xlarge, ami-032930428bf1abbff, Linux/UNIX, us-east-1a, Spot
 bid price is less than Spot market price $0.5291",
        "sub-type": "launchSpecUnusable"
    }
}
```

Los valores posibles de `sub-type` son:

`fleetProgressHalted`

El precio de cada especificación de inicialización no es válido porque está por debajo del precio de spot (todas las especificaciones de inicialización han producido eventos `launchSpecUnusable`). Una especificación de inicialización podría volverse válida si cambia el precio de spot.

`launchSpecTemporarilyBlacklisted`

La configuración no es válida y varios intentos de iniciar instancias han fallado. Para obtener más información, consulte la descripción del evento.

`launchSpecUnusable`

El precio de una especificación de inicialización no es válido porque está por debajo del precio de spot.

`registerWithLoadBalancersFailed`

Error al intentar registrar instancias con equilibradores de carga. Para obtener más información, consulte la descripción del evento.

Error de flota de spot de EC2

La flota de spot envía un evento de `EC2 Spot Fleet Error` a Amazon EventBridge cuando hay un error durante el cumplimiento. El evento de error impide que la flota intente cumplir su capacidad de destino.

El siguiente es un ejemplo de los datos de este evento.

```
{
    "version": "0",
    "id": "10adc4e7-675c-643e-125c-5bfa1b1ba5d2",
    "detail-type": "EC2 Spot Fleet Error",
    "source": "aws.ec2spotfleet",
    "account": "123456789012",
    "time": "2020-11-09T06:56:07Z",
    "region": "us-east-1",
    "resources": [
        "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:spot-fleet-request/
sfr-38725d30-25f1-4f30-83ce-2907c56dba17"
    ],
    "detail": {
        "description": "r4.2xlarge, ami-032930428bf1abbff, Linux/UNIX: The
 associatePublicIPAddress parameter can only be specified for the network interface
 with DeviceIndex 0. ",
        "sub-type": "spotFleetRequestConfigurationInvalid"
    }
}
```

Los valores posibles de `sub-type` son:

`iamFleetRoleInvalid`

La flota de spot no tiene los permisos necesarios para iniciar o terminar una instancia.

`allLaunchSpecsTemporarilyBlacklisted`

Ninguna de las configuraciones es válida y varios intentos de iniciar instancias han fallado. Para obtener más información, consulte la descripción del evento.

`spotInstanceCountLimitExceeded`

Ha alcanzado el límite del número de instancias de spot que puede iniciar.

`spotFleetRequestConfigurationInvalid`

La configuración no es válida. Para obtener más información, consulte la descripción del evento.

Tutoriales para la flota de EC2

Hay diferentes formas de configurar una flota de EC2. La configuración que elija depende de su caso de uso específico.

En los siguientes tutoriales se describen algunos de los posibles casos de uso y se proporcionan las tareas necesarias para implementarlos.

Caso de uso	Enlace al tutorial
Uso de la ponderación de instancias para administrar la disponibilidad y el rendimiento de la flota de EC2. Con la ponderación de instancias, puede asignar una ponderación a cada tipo de instancia en su flota de EC2 para representar su capacidad de computación y su rendimien to en relación con los demás. En función de las ponderaciones, la flota puede utilizar cualquier combinación de los tipos de instancia s especificados, siempre que pueda cumplir con la capacidad objetivo deseada.	Tutorial: Configuración de la flota de EC2 para usar ponderación de instancias
Uso de la capacidad bajo demanda para garantizar la disponibilidad durante los periodos de mayor actividad, pero aprovechar la capacidad de spot adicional a un costo menor. Configure su flota de EC2 para utilizar las instancias bajo demanda como capacidad principal a fin de garantizar la capacidad disponible durante los periodos de mayor actividad. Además, asigne cierta capacidad a las instancias de spot para beneficiarse de un descuento en los precios, teniendo en cuenta que las instancias de spot se pueden interrumpir si Amazon EC2 necesita de nuevo la capacidad.	Tutorial: Configuración de la flota de EC2 para usar las instancias bajo demanda como capacidad principal
Uso de las reservas de capacidad para reservar capacidad de computación para sus instancias bajo demanda.	Tutorial: Configuración de la flota de EC2 para lanzar instancias bajo demanda con reservas de capacidad específicas

Caso de uso	Enlace al tutorial
Configure su flota de EC2 para que utilice primero las reservas de capacidad de `targeted` al iniciar instancias bajo demanda. Si tiene requisitos de capacidad estrictos y ejecuta cargas de trabajo críticas para la empresa que requieren cierto nivel de garantía de capacidad a corto o largo plazo, le recomendamos que cree una reserva de capacidad para garantizar que siempre tendrá acceso a la capacidad de Amazon EC2 cuando la necesite y durante el tiempo que la necesite.	
Uso de los bloques de capacidad para reservar instancias de GPU muy solicitadas para sus cargas de trabajo de machine learning. Configure su flota de EC2 para lanzar instancia s en bloques de capacidad.	Tutorial: Configuración de la flota de EC2 para lanzar instancias en bloques de capacidad
Utilice las reservas de capacidad interrumpibles para reutilizar de forma temporal la capacidad inactiva en toda la organización de AWS y ahorrar costos. Configuración de la flota de EC2 para lanzar instancias en reservas de capacidad interrump ibles, que representan la capacidad de sobra de su organización de AWS. Los propietarios de la capacidad pueden recuperar la capacidad en cualquier momento. Una vez recuperada, EC2 cierra las instancias con dos minutos de antelación.	Tutorial: Configuración de la flota de EC2 para lanzar instancias en reservas de capacidad interrumpibles

Caso de uso	Enlace al tutorial
Utilice un único grupo de recursos de reserva de capacidad para lanzar instancias en varios tipos de reserva de capacidad. Configure la flota de EC2 para lanzar instancias en varios tipos de reserva de capacidad, como reservas de capacidad bajo demanda, bloques de capacidad para machine learning y reservas de capacidad interrumpibles, mediante un único grupo de recursos de reserva de capacidad. Puede priorizar los tipos de reserva de capacidad en un orden específico y, de manera opcional, recurrir a la capacidad bajo demanda cuando la capacidad reservada no sea suficiente para alcanzar el objetivo.	Tutorial: Configure la flota de EC2 para lanzar instancias en varios tipos de reserva de capacidad mediante un grupo de recursos de reserva de capacidad

Tutorial: Configuración de la flota de EC2 para usar ponderación de instancias

Este tutorial utiliza una compañía ficticia llamada Example Corp para ilustrar el proceso de solicitud de una flota de EC2 mediante la ponderación de instancias.

Objetivo

Example Corp es una compañía farmacéutica que desea usar la potencia computacional de Amazon EC2 para realizar el cribado de compuestos químicos que podrían utilizarse para combatir el cáncer.

Planificación

Example Corp primero consulta las Prácticas recomendadas para instancias de spot. A continuación, Example Corp determina los siguientes requisitos para la flota de EC2.

Tipos de instancias

Example Corp tiene una aplicación que requiere un uso intensivo de memoria y de recursos informáticos que responde mejor con 60 GB de memoria, como mínimo, y ocho CPU virtuales

(vCPU). Desean maximizar estos recursos para la aplicación al precio más bajo posible. Example Corp decide que cualquiera de los siguientes tipos de instancias EC2 podría satisfacer sus necesidades:

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	vCPU
r3.2xlarge	61	8
r3.4xlarge	122	16
r3.8xlarge	244	32

Capacidad de destino en unidades

Con ponderación de instancias, la capacidad de destino puede ser igual a un número de instancias (opción predeterminada) o a una combinación de factores como núcleos (vCPU), memoria (GiB) y almacenamiento (GB). Considerando la base para su aplicación (60 GB de RAM y ocho vCPU) como una unidad, Example Corp decide que 20 veces esta cantidad satisfaría sus necesidades. Así que la empresa establece la capacidad de destino de la solicitud de la flota de EC2 en 20 unidades.

Ponderaciones de instancias

Después de determinar la capacidad de destino, Example Corp calcula las ponderaciones de instancias. Para calcularlas para cada tipo de instancia, determinan las unidades de cada tipo de instancia que son necesarias para alcanzar la capacidad de destino de la siguiente manera:

- r3.2xlarge (61,0 GB, 8 vCPU) = 1 unidad de 20
- r3.4xlarge (122,0 GB, 16 vCPU) = 2 unidades de 20
- r3.8xlarge (244,0 GB, 32 vCPU) = 4 unidades de 20

Por consiguiente, Example Corp asigna ponderaciones de instancias de 1, 2 y 4 a las respectivas configuraciones de inicialización en la solicitud de flota de EC2.

Precio por hora de unidad

Example Corp usa el precio bajo demanda por hora de instancia como punto de inicio de su precio. También podrían usar precios de spot recientes o una combinación de ambos. Para calcular el precio por hora de unidad, dividen el precio inicial por hora de instancia entre la ponderación. Por ejemplo:

Tipo de instancia	Precio bajo demanda	Ponderación de instancia	Precio por hora de unidad
r3.2xLarge	0,7 USD	1	0,7 USD
r3.4xLarge	1,4 USD	2	0,7 USD
r3.8xLarge	2,8 USD	4	0,7 USD

Example Corp podría usar un precio global por hora de unidad de 0,7 USD y ser competitivos para los tres tipos de instancias. También podrían usar un precio global por hora de unidad de 0,7 USD y un precio específico por hora de unidad de 0,9 USD en la especificación de inicialización `r3.8xlarge`.

Verificar permisos

Antes de crear una flota de EC2, Example Corp comprueba que tiene un rol de IAM con los permisos necesarios. Para obtener más información, consulte Requisitos previos de flota de EC2.

Crear una plantilla de lanzamiento

A continuación, Example Corp crea una plantilla de inicialización. El ID de la plantilla de inicio se utiliza en el paso siguiente. Para obtener más información, consulte Creación de una plantilla de inicialización de Amazon EC2.

Crear la flota de EC2

Example Corp crea un archivo, `config.json`, con la siguiente configuración para su flota de EC2. En el ejemplo siguiente, reemplace los identificadores de recursos por sus propios identificadores de recursos.

```
{
```

```
    "LaunchTemplateConfigs": [
        {
            "LaunchTemplateSpecification": {
                "LaunchTemplateId": "lt-07b3bc7625cdab851",
                "Version": "1"
            },
            "Overrides": [
                {
                    "InstanceType": "r3.2xlarge",
                    "SubnetId": "subnet-482e4972",
                    "WeightedCapacity": 1
                },
                {
                    "InstanceType": "r3.4xlarge",
                    "SubnetId": "subnet-482e4972",
                    "WeightedCapacity": 2
                },
                {
                    "InstanceType": "r3.8xlarge",
                    "MaxPrice": "0.90",
                    "SubnetId": "subnet-482e4972",
                    "WeightedCapacity": 4
                }
            ]
        }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
        "TotalTargetCapacity": 20,
        "DefaultTargetCapacityType": "spot"
    }
}
```

Example Corp crea la solicitud de flota de EC2 con el siguiente comando create-fleet.

```
aws ec2 create-fleet --cli-input-json file://config.json
```

Para obtener más información, consulte Crear una flota de EC2.

Cumplimiento

La estrategia de asignación determina de qué grupos de capacidad de spot proceden las instancias de spot.

Con la estrategia `lowest-price` (que es la estrategia predeterminada), las instancias de spot proceden del grupo con el precio de spot más bajo por unidad en el momento de la prestación del servicio. Para proporcionar 20 unidades de capacidad, la flota de EC2 inicia 20 (20 dividido entre 1) instancias `r3.2xlarge`, 10 (20 dividido ente 2) instancias `r3.4xlarge` o 5 (20 dividido entre 4) instancias `r3.8xlarge`.

Si Example Corp usara la estrategia `diversified`, las instancias de spot procederían de los tres grupos. La flota de EC2 iniciaría 6 instancias `r3.2xlarge` (que proporcionan 6 unidades), 3 instancias `r3.4xlarge` (que proporcionan 6 unidades) y 2 instancias `r3.8xlarge` (que proporcionan 8 unidades), con un total de 20 unidades.

Tutorial: Configuración de la flota de EC2 para usar las instancias bajo demanda como capacidad principal

En este tutorial, se utiliza una compañía ficticia llamada ABC Online para ilustrar el proceso de solicitud de una flota de EC2 que usa la capacidad en diferido como modelo principal y la capacidad de spot en caso de estar disponible.

Objetivo

ABC Online, una empresa de telerestaurante, tiene la intención de aprovisionar la capacidad de Amazon EC2 con diversos tipos de instancias de EC2 y opciones de compra con el fin de alcanzar sus objetivos de escala, rendimiento y costo.

Planifique

ABC Online requiere una cantidad de capacidad fija para gestionar periodos de actividad punta, pero desearía beneficiarse de tener capacidad adicional a un costo más bajo. La empresa determina los siguientes requisitos para su flota de EC2:

- Capacidad de instancias bajo demanda: ABC Online requiere 15 instancias bajo demanda para asegurarse de poder cubrir el tráfico de los periodos de actividad máxima.
- Capacidad de instancias de spot: para mejorar el rendimiento, pero a un precio más bajo, ABC Online tiene la intención de aprovisionar 5 instancias de spot.

Verificar permisos

Antes de crear una flota de EC2, ABC Online comprueba que tiene un rol de IAM con los permisos necesarios. Para obtener más información, consulte Requisitos previos de flota de EC2.

Crear una plantilla de lanzamiento

A continuación, ABC Online crea una plantilla de inicialización. El ID de la plantilla de inicio se utiliza en el paso siguiente. Para obtener más información, consulte Creación de una plantilla de inicialización de Amazon EC2.

Crear la flota de EC2

ABC Online crea un archivo, `config.json`, con la siguiente configuración para su flota de EC2. En el ejemplo siguiente, reemplace los identificadores de recursos por sus propios identificadores de recursos.

```
{
    "LaunchTemplateConfigs": [
        {
            "LaunchTemplateSpecification": {
                "LaunchTemplateId": "lt-07b3bc7625cdab851",
                "Version": "2"
            }

        }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
        "TotalTargetCapacity": 20,
        "OnDemandTargetCapacity":15,
        "DefaultTargetCapacityType": "spot"
    }
}
```

ABC Online crea la flota de EC2 con el siguiente comando create-fleet.

```
aws ec2 create-fleet --cli-input-json file://config.json
```

Para obtener más información, consulte Crear una flota de EC2.

Cumplimiento

La estrategia de asignación determina que la capacidad bajo demanda se atienda siempre, mientras que el resto de la capacidad de destino se cubre con instancias de spot si hay capacidad disponible.

Tutorial: Configuración de la flota de EC2 para lanzar instancias bajo demanda con reservas de capacidad específicas

En este tutorial se explican todos los pasos que debe realizar para que su flota de EC2 lance instancias bajo demanda en reservas de capacidad `targeted`.

Aprenderá a configurar una flota para utilizar primero las reservas de capacidad bajo demanda `targeted` al iniciar instancias bajo demanda. También aprenderá a configurar la flota para que, cuando la capacidad total de destino bajo demanda supere el número de reservas de capacidad sin utilizar disponibles, la flota utilice la estrategia de asignación especificada a fin de seleccionar los grupos de instancias en los que iniciará la capacidad de destino restante.

Configuración de la flota de EC2

En este tutorial, la flota está configurada de la siguiente manera:

- Capacidad de destino: 10 instancias bajo demanda
- Total de reservas de capacidad `targeted` sin utilizar: 6 (menos que la capacidad de destino bajo demanda de 10 instancias bajo demanda de la flota)
- Número de grupos de reservas de capacidad: 2 (`us-east-1a` y `us-east-1b`)
- Número de reservas de capacidad por grupo: 3
- Estrategia de asignación bajo demanda: `lowest-price` (cuando el número de reservas de capacidad sin utilizar es menor que la capacidad de destino bajo demanda, la flota determina los grupos en los que iniciará la capacidad bajo demanda restante en función de la estrategia de asignación bajo demanda).

  Tenga en cuenta que también puede utilizar la estrategia de asignación `prioritized` en lugar de la `lowest-price`.

Para iniciar instancias bajo demanda en reservas de capacidad targeted, debe realizar una serie de pasos, como se indica a continuación:

- Paso 1: crear reservas de capacidad
- Paso 2: crear un grupo de recursos de reserva de capacidad
- Paso 3: agregar las reservas de capacidad al grupo de recursos de reserva de capacidad
- (Opcional) Paso 4: ver las reservas de capacidad en el grupo de recursos

- Paso 5: crear una plantilla de inicialización que especifique que la reserva de capacidad se dirige a un grupo de recursos específico
- (Opcional) Paso 6: describir la plantilla de inicialización
- Paso 7: crear una flota de EC2
- (Opcional) Paso 8: ver el número de reservas de capacidad sin utilizar restantes

Paso 1: crear reservas de capacidad

Utilice el comando create-capacity-reservation a fin de crear las reservas de capacidad, tres para `us-east-1a` y otras tres para `us-east-1b`. Excepto por la zona de disponibilidad, los demás atributos de las reservas de capacidad son idénticos.

3 reservas de capacidad en **`us-east-1a`**

```
aws ec2 create-capacity-reservation \
    --availability-zone us-east-1a \
    --instance-type c5.xlarge \
    --instance-platform Linux/UNIX \
    --instance-count 3 \
    --instance-match-criteria targeted
```

Ejemplo del ID de reserva de capacidad resultante

```
cr-1234567890abcdef1
```

3 reservas de capacidad en **`us-east-1b`**

```
aws ec2 create-capacity-reservation \
    --availability-zone us-east-1b \
    --instance-type c5.xlarge \
    --instance-platform Linux/UNIX \
    --instance-count 3 \
    --instance-match-criteria targeted
```

Ejemplo del ID de reserva de capacidad resultante

```
cr-54321abcdef567890
```

Paso 2: crear un grupo de recursos de reserva de capacidad

Utilice el servicio `resource-groups` y el comando create-group para crear un grupo de recursos de reserva de capacidad. En este ejemplo, el grupo de recursos se llama `my-cr-group`. Para obtener información sobre por qué debe crear un grupo de recursos, consulte Utilice las reservas de capacidad para reservar capacidad bajo demanda en la flota de EC2.

```
aws resource-groups create-group \
    --name my-cr-group \
    --configuration '{"Type":"AWS::EC2::CapacityReservationPool"}'
 '{"Type":"AWS::ResourceGroups::Generic", "Parameters": [{"Name": "allowed-resource-
types", "Values": ["AWS::EC2::CapacityReservation"]}]}'
```

Paso 3: agregar las reservas de capacidad al grupo de recursos de reserva de capacidad

Utilice el servicio `resource-groups` y el comando group-resources para agregar las reservas de capacidad que creó en el paso 1 al grupo de recursos de reserva de capacidad. Tenga en cuenta que debe hacer referencia a las reservas de capacidad bajo demanda por sus ARN.

```
aws resource-groups group-resources \
    --group my-cr-group \
    --resource-arns \
      arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:capacity-reservation/cr-1234567890abcdef1 \
      arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:capacity-reservation/cr-54321abcdef567890
```

Ejemplo de resultado

```
{
   "Failed": [],
   "Succeeded": [
   "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:capacity-reservation/cr-1234567890abcdef1",
   "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:capacity-reservation/cr-54321abcdef567890"
   ]
}
```

(Opcional) Paso 4: ver las reservas de capacidad en el grupo de recursos

Utilice el servicio `resource-groups` y el comando list-group-resources para describir opcionalmente el grupo de recursos y ver sus reservas de capacidad.

```
aws resource-groups list-group-resources --group my-cr-group
```

Ejemplo de resultado

```
{
    "ResourceIdentifiers": [
        {
            "ResourceType": "AWS::EC2::CapacityReservation",
            "ResourceArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:capacity-reservation/
cr-1234567890abcdef1"
        },
        {
            "ResourceType": "AWS::EC2::CapacityReservation",
            "ResourceArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:capacity-reservation/
cr-54321abcdef567890"
        }
    ]
}
```

Paso 5: crear una plantilla de inicialización que especifique que la reserva de capacidad se dirige a un grupo de recursos específico

Utilice el comando create-launch-template para crear una plantilla de inicialización en la que se especificarán las reservas de capacidad que se utilizarán. En este ejemplo, la flota utilizará reservas de capacidad `targeted`, que se han agregado a un grupo de recursos. Por lo tanto, los datos de la plantilla de inicialización especifican que la reserva de capacidad se dirige a un grupo de recursos específico. En este ejemplo, la plantilla de inicialización se llama `my-launch-template`.

```
aws ec2 create-launch-template \
    --launch-template-name my-launch-template \
    --launch-template-data \
        '{"ImageId": "ami-0123456789example",
          "CapacityReservationSpecification":
            {"CapacityReservationTarget":
                { "CapacityReservationResourceGroupArn": "arn:aws:resource-groups:us-
east-1:123456789012:group/my-cr-group" }
            }
        }'
```

(Opcional) Paso 6: describir la plantilla de inicialización

Utilice el comando describe-launch-template-versions para describir opcionalmente la plantilla de inicialización y ver su configuración.

```
aws ec2 describe-launch-template-versions --launch-template-name my-launch-template
```

Ejemplo de resultado

```
{
    "LaunchTemplateVersions": [
        {
            "LaunchTemplateId": "lt-01234567890example",
            "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
            "VersionNumber": 1,
            "CreateTime": "2021-01-19T20:50:19.000Z",
            "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:user/Admin",
            "DefaultVersion": true,
            "LaunchTemplateData": {
                "ImageId": "ami-0947d2ba12ee1ff75",
                "CapacityReservationSpecification": {
                    "CapacityReservationTarget": {
                        "CapacityReservationResourceGroupArn": "arn:aws:resource-
groups:us-east-1:123456789012:group/my-cr-group"
                    }
                }
            }
        }
    ]
}
```

Paso 7: crear una flota de EC2

Cree una flota de EC2 que especifique la información de configuración de las instancias que iniciará. La siguiente configuración de flota de EC2 solo muestra las configuraciones pertinentes para este ejemplo. La plantilla de inicialización `my-launch-template` es la plantilla de inicialización que creó en el paso 5. Hay dos grupos de instancias, cada uno con el mismo tipo de instancias (`c5.xlarge`), pero con diferentes zonas de disponibilidad (`us-east-1a` y `us-east-1b`). El precio de los grupos de instancias es el mismo porque los precios se definen para la región, no por zona de disponibilidad. La capacidad total de destino es de 10 y el tipo de capacidad de destino predeterminado es on-

demand. La estrategia de asignación bajo demanda es `lowest-price`. La estrategia de uso para las reservas de capacidad es `use-capacity-reservations-first`.

> **Note**
>
> El tipo de flota debe ser `instant`. Otros tipos de flotas no admiten `use-capacity-reservations-first`.

```
{
    "LaunchTemplateConfigs": [
        {
            "LaunchTemplateSpecification": {
                "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
                "Version": "1"
            },
            "Overrides": [
               {
                   "InstanceType": "c5.xlarge",
                   "AvailabilityZone": "us-east-1a"
               },
               {
                    "InstanceType": "c5.xlarge",
                    "AvailabilityZone": "us-east-1b"
               }
            ]
        }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
        "TotalTargetCapacity": 10,
        "DefaultTargetCapacityType": "on-demand"
    },
    "OnDemandOptions": {
        "AllocationStrategy": "lowest-price",
        "CapacityReservationOptions": {
             "UsageStrategy": "use-capacity-reservations-first"
         }
    },
    "Type": "instant"
}
```

Después de crear la flota `instant` con la configuración anterior, se inician las siguientes 10 instancias para cumplir con la capacidad de destino:

- Las reservas de capacidad se utilizan en primer lugar para iniciar 6 instancias bajo demanda de la siguiente manera:
  - 3 instancias bajo demanda se lanzan en las 3 reservas de capacidad `targeted` `c5.xlarge` en `us-east-1a`
  - 3 instancias bajo demanda se lanzan en las 3 reservas de capacidad `targeted` `c5.xlarge` en `us-east-1b`
- Para alcanzar la capacidad de destino, se inician 4 instancias bajo demanda adicionales en la capacidad bajo demanda normal de acuerdo con la estrategia de asignación bajo demanda, que es `lowest-price` en este ejemplo. Sin embargo, dado que los grupos tienen el mismo precio (porque el precio es por región y no por zona de disponibilidad), la flota inicia las 4 instancias bajo demanda restantes en cualquiera de los grupos.

(Opcional) Paso 8: ver el número de reservas de capacidad sin utilizar restantes

Después de iniciar la flota, opcionalmente puede ejecutar describe-capacity-reservations para ver cuántas reservas de capacidad sin utilizar quedan. En este ejemplo, debería ver la siguiente respuesta, que muestra que se utilizaron todas las reservas de capacidad de todos los grupos.

```
{ "CapacityReservationId":  "cr-111",
     "InstanceType":  "c5.xlarge",
     "AvailableInstanceCount":  0
}

 { "CapacityReservationId":  "cr-222",
     "InstanceType":  "c5.xlarge",
     "AvailableInstanceCount":  0
}
```

Tutorial: Configuración de la flota de EC2 para lanzar instancias en bloques de capacidad

En este tutorial se explican los pasos que debe seguir para que su flota de EC2 lance instancias en bloques de capacidad.

En la mayoría de los casos, la capacidad de destino de la solicitud de la flota de EC2 debe ser menor o igual que la capacidad disponible de la reserva de bloques de capacidad a la que se dirige. No se atenderán las solicitudes de capacidad de destino que superen los límites de la reserva de bloques de capacidad. Si la solicitud de capacidad de destino supera los límites de su reserva de bloques de capacidad, se mostrará una `Insufficient Capacity Exception` para la capacidad que supere los límites de su reserva de bloques de capacidad.

> **Note**
>
> En el caso de bloques de capacidad, la flota de EC2 no recurrirá a la inicialización de instancias bajo demanda en el resto de la capacidad de destino deseada.

Si flota de EC2 no puede cumplir con la capacidad de destino solicitada en una reserva de bloques de capacidad disponible, la flota de EC2 ocupará toda la capacidad posible y devolverá las instancias que haya podido iniciar. Puede repetir la llamada a la flota de EC2 de nuevo hasta que se hayan aprovisionado todas las instancias.

Tras configurar la solicitud de la flota de EC2, debe esperar hasta la fecha de inicio de la reserva de bloques de capacidad. Si hace solicitudes a la flota de EC2 para iniciar un bloque de capacidad que aún no se ha iniciado, se mostrará un `Insufficient Capacity Error`.

Una vez que se active su reserva de bloques de capacidad, podrá hacer llamadas a la API de la flota de EC2 y aprovisionar las instancias en su bloque de capacidad en función de los parámetros que haya seleccionado. Las instancias que se ejecutan en el bloque de capacidad seguirán ejecutándose hasta que las detenga o termine de forma manual o hasta que Amazon EC2 termine las instancias cuando finalice la reserva de bloques de capacidad.

Para obtener más información acerca de los bloques de capacidad, consulte bloques de capacidad para ML.

Consideraciones

- Solo se admiten las solicitudes de la flota de EC2 de tipo `instant` para lanzar instancias en bloques de capacidad. Para obtener más información, consulte Configuración de una flota de EC2 de tipo instant.
- No se admiten varios bloques de capacidad en la misma solicitud de la flota de EC2.
- No se admite el uso de `OnDemandTargetCapacity` ni `SpotTargetCapacity` al mismo tiempo que el valor de `capacity-block` esté establecido en `DefaultTargetCapacity`.

- Si el valor de `DefaultTargetCapacityType` está establecido en `capacity-block`, no puede proporcionar `OnDemandOptions::CapacityReservationOptions`. Se producirá una excepción.

Configuración de su flota de EC2 para lanzar instancias en bloques de capacidad

1. Creación de una plantilla de inicialización.

   En la plantilla de inicialización, haga lo siguiente:

   - En `InstanceMarketOptionsRequest`, establezca `MarketType` en `capacity-block`.
   - Para definir como destino la reserva de bloque de capacidad, en `CapacityReservationID`, especifique el ID de reserva del bloque de capacidad.

   Anote el nombre y la versión de la plantilla de inicialización. Usará esta información en el siguiente paso.

   Para obtener más información acerca de la creación de una plantilla de inicialización, consulte Creación de una plantilla de inicialización de Amazon EC2.
2. Configure la flota de EC2.

   Cree un archivo, `config.json`, con la siguiente configuración para su flota de EC2. En el ejemplo siguiente, reemplace los identificadores de recursos por sus propios identificadores de recursos.

   Para obtener más información acerca de la configuración de la flota de EC2, consulte Crear una flota de EC2.

```
{
    "LaunchTemplateConfigs": [
        {
            "LaunchTemplateSpecification": {
                "LaunchTemplateName": "CBR-launch-template",
                "Version": "1"
            },
            "Overrides": [
                {
                    "InstanceType": "p5.48xlarge",
                    "AvailabilityZone": "us-east-1a"
```

```
                },
            ]
        }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
        "TotalTargetCapacity": 10,
        "DefaultTargetCapacityType": "capacity-block"
    },
    "Type": "instant"
}
```

3. Inicialización de la flota.

   Utilice el siguiente comando create-fleet.

   ```
   aws ec2 create-fleet --cli-input-json file://config.json
   ```

   Para obtener más información, consulte Crear una flota de EC2.

Tutorial: Configuración de la flota de EC2 para lanzar instancias en reservas de capacidad interrumpibles

En este tutorial se explican los pasos que debe seguir para que su flota de EC2 lance instancias en reservas de capacidad interrumpibles.

Las reservas de capacidad interrumpibles representan la capacidad sobrante que le prestan los propietarios de reservas de capacidad bajo demanda de su organización de AWS. Estas reservas son adecuadas para cargas de trabajo interrumpibles, ya que el propietario de la capacidad puede recuperar la capacidad en cualquier momento con un aviso de interrupción de dos minutos, tras lo cual EC2 finaliza las instancias. Para obtener información sobre reservas de capacidad interrumpibles, consulte Reservas de capacidad interrumpible.

La capacidad de destino de la solicitud de la flota de EC2 debe ser menor o igual que la capacidad disponible de la reserva de capacidad interrumpible a la que se dirige. Si la solicitud de capacidad objetivo supera la capacidad disponible de su reserva de capacidad interrumpible, la flota de EC2 lanza tantas instancias como pueda e informa de las instancias lanzadas en la respuesta de la API.

Las instancias que se ejecutan en una reserva de capacidad interrumpible seguirán ejecutándose hasta que las detenga o terminen de forma manual, o hasta que el propietario de la capacidad

recuperar la capacidad. Cuando el propietario de la capacidad recupera la capacidad, Amazon EC2 envía una notificación de Amazon EventBridge dos minutos antes de finalizar las instancias.

Consideraciones

- Solo se admiten las solicitudes de la flota de EC2 de tipo `instant` para lanzar instancias en reservas de capacidad interrumpibles.
- No se admite el uso de `OnDemandTargetCapacity` ni `SpotTargetCapacity` al mismo tiempo que el valor de `reserved-capacity` esté establecido en `DefaultTargetCapacityType`.
- Al especificar varias plantillas de lanzamiento, cada una dirigida a una reserva de capacidad interrumpible diferente, la flota de EC2 aprovisiona las instancias en todas las reservas coincidentes.
- En el caso de las reservas de capacidad interrumpibles, la flota de EC2 no recurrirá a la inicialización de instancias bajo demanda o de spot en el resto de la capacidad de destino deseada.

Verificar permisos

Antes de crear una flota de EC2, compruebe que tiene un rol de IAM con los permisos necesarios. Para obtener más información, consulte Requisitos previos de flota de EC2.

Para lanzar instancias en una reserva de capacidad interrumpible, debe realizar los siguientes pasos:

Paso 1: crear una plantilla de inicialización

Utilice el comando create-launch-template para crear una plantilla de inicialización en la que se especificará la reserva de capacidad ininterrumpible de destino. En la plantilla de lanzamiento, establezca `MarketType` en `interruptible-capacity-reservation` y especifique el `CapacityReservationId` de su reserva de capacidad interrumpible.

Configuración de plantilla de lanzamiento de ejemplo:

```
{
    "LaunchTemplateName": "interruptible-cr-launch-template",
    "LaunchTemplateData": {
        "InstanceType": "m5.large",
        "ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
        "CapacityReservationSpecification": {
```

```
            "CapacityReservationTarget": {
                "CapacityReservationId": "cr-0123456789abcdef0"
            }
        },
        "InstanceMarketOptions": {
            "MarketType": "interruptible-capacity-reservation"
        }
    }
}
```

Ejemplo de resultado

```
{
    "LaunchTemplate": {
        "LaunchTemplateId": "lt-0123456789example",
        "LaunchTemplateName": "interruptible-cr-launch-template",
        "CreateTime": "2026-03-12T10:00:00.000Z",
        "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:user/Admin",
        "DefaultVersionNumber": 1,
        "LatestVersionNumber": 1
    }
}
```

Para obtener más información, consulte Creación de una plantilla de inicialización de Amazon EC2.

Paso 2: configure la flota de EC2.

Cree un archivo de configuración para la flota de EC2 que especifique la plantilla de lanzamiento y la capacidad de destino. La siguiente configuración utiliza la plantilla de lanzamiento `interruptible-cr-launch-template` que creó en el Paso 1.

Debe especificar `ReservedCapacityOptions` con el valor `ReservationType` establecido en `interruptible-capacity-reservation` cuando se utilice `reserved-capacity` como `DefaultTargetCapacityType`.

Cree un archivo denominado `config.json` con el siguiente contenido:

```
{
    "LaunchTemplateConfigs": [
        {
            "LaunchTemplateSpecification": {
```

```
                "LaunchTemplateName": "interruptible-cr-launch-template",
                "Version": "1"
            },
            "Overrides": [
                {
                    "InstanceType": "m5.large",
                    "AvailabilityZone": "us-east-1a"
                }
            ]
        }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
        "TotalTargetCapacity": 10,
        "DefaultTargetCapacityType": "reserved-capacity"
    },
    "ReservedCapacityOptions": {
        "ReservationType": ["interruptible-capacity-reservation"]
    },
    "Type": "instant"
}
```

Parámetros principales de configuración:

Parámetro	Descripción
`DefaultTargetCapacityType`	Se debe configurar `reserved-capacity` como para indicar que las instancias deben lanzarse en una capacidad reservada.
`ReservedCapacityOptions`	Especifica el tipo de capacidad reservada. Para las reservas de capacidad interrumpibles, establezca `ReservationType` en `["interruptible-capacity-reservation"]` .
`Type`	Debe establecerse en `instant`. Solo se admiten flotas instantáneas para las reservas de capacidad interrumpibles.

Paso 3: inicie la flota y consulte los resultados

Utilice el comando create-fleet para crear la flota:

```
aws ec2 create-fleet \
```

```
    --cli-input-json file://config.json
```

Después de crear la flota `instant` utilizando la configuración anterior, la flota de EC2 lanza 10 instancias en la reserva de capacidad interrumpible para cumplir con la capacidad de destino.

> **Note**
>
> Si la flota no puede cumplir con toda la capacidad de destino, la respuesta incluye las instancias que se lanzaron y cualquier error relacionado con la capacidad no satisfecha.

Ejemplo de resultado

```
{
    "FleetId": "fleet-12345678-1234-1234-1234-123456789012",
    "Instances": [
        {
            "LaunchTemplateAndOverrides": {
                "LaunchTemplateSpecification": {
                    "LaunchTemplateId": "lt-0123456789example",
                    "Version": "1"
                },
                "Overrides": {
                    "InstanceType": "m5.large",
                    "AvailabilityZone": "us-east-1a"
                }
            },
            "Lifecycle": "interruptible-capacity-reservation",
            "InstanceIds": [
                "i-0123456789example1",
                "i-0123456789example2",
                "i-0123456789example3",
                "i-0123456789example4",
                "i-0123456789example5",
                "i-0123456789example6",
                "i-0123456789example7",
                "i-0123456789example8",
                "i-0123456789example9",
                "i-0123456789example0"
            ],
            "InstanceType": "m5.large",
            "Platform": "Linux/UNIX"
```

```
        }
    ],
    "Errors": []
}
```

Para obtener más información, consulte Crear una flota de EC2.

Limpieza

Para dejar de incurrir en cargos, termine las instancias cuando dejen de ser necesarias. Tenga en cuenta que EC2 también cancela de forma automática las instancias lanzadas a una reserva de capacidad interrumpible cuando el propietario de la capacidad recupera la capacidad.

Recursos relacionados

- Reservas de capacidad interrumpible
- Cómo reservar capacidad de computación con las reservas de capacidad bajo demanda de EC2
- Trabajar con la flota de EC2
- Crear una flota de EC2
- Almacenamiento de parámetros de inicialización de instancias en plantillas de inicialización de Amazon EC2

Tutorial: Configure la flota de EC2 para lanzar instancias en varios tipos de reserva de capacidad mediante un grupo de recursos de reserva de capacidad

En este tutorial se explican los pasos para configurar una flota de EC2 que lance instancias en varios tipos de reserva de capacidad, como reservas de capacidad bajo demanda (ODCR), bloques de capacidad para machine learning y reservas de capacidad interrumpibles, mediante un único grupo de recursos de reserva de capacidad.

Aprenderá a crear un grupo de recursos de reserva de capacidad que contenga diferentes tipos de reserva de capacidad, a configurar la flota de EC2 para que priorice estos tipos en un orden específico y, de manera opcional, a recurrir a la capacidad bajo demanda cuando la capacidad reservada no sea suficiente para alcanzar el objetivo.

Consideraciones

- Cuando se utiliza `ReservedCapacityOptions`, solo se admiten solicitudes de flota de EC2 de tipo `instant`.
- Debe especificar explícitamente en la lista `ReservationTypes` los tipos de reserva de capacidad que se utilizarán como destino. La flota de EC2 solo lanza instancias en los tipos de reserva de capacidad que especifique.
- `ReservedCapacityOptions` es mutuamente excluyente con `OnDemandOptions.CapacityReservationOptions`. No puede utilizar ambos en una misma solicitud de flota de EC2.

En este tutorial se presupone que ya dispone de las siguientes reservas de capacidad en la cuenta:

- Una ODCR (`cr-1234567890abcdef1`) para `p5.48xlarge` en `us-east-1a`
- Una ODCR (`cr-abcdef1234567890a`) para `p4d.48xlarge` en `us-east-1b`
- Un bloque de capacidad (`cr-0123456789abcdef0`) para `p5.48xlarge` en `us-east-1a`
- Una reserva de capacidad interrumpible (`cr-9876543210fedcba9`) para `p5.48xlarge` en `us-east-1a`, que otra cuenta de la organización ha compartido con usted

Verificar permisos

Antes de crear una flota de EC2, compruebe que tiene un rol de IAM con los permisos necesarios. Para obtener más información, consulte Requisitos previos de flota de EC2.

Paso 1: Cree un grupo de recursos de reserva de capacidad

Cree un grupo de recursos de reserva de capacidad que contenga las reservas de capacidad que utiliza como destino la flota de EC2. Configure el grupo para que acepte reservas de capacidad de cualquier tipo de instancia y de cualquier tipo de reserva de capacidad. Esto permite que el grupo contenga una combinación de tipos de reserva de capacidad. Para obtener instrucciones paso a paso, consulte Grupos de reserva de capacidad.

> **Note**
>
> Cuando cree el grupo, no especifique los parámetros `instance-type` ni `reservation-type` en la configuración `AWS::EC2::CapacityReservationPool`. Si omite estos

parámetros, el grupo puede aceptar reservas de capacidad de cualquier tipo de instancia y de cualquier tipo de reserva de capacidad.

Paso 2: Agregue reservas de capacidad al grupo

Agregue las reservas de capacidad al grupo de recursos de reserva de capacidad. Puede agregar cualquier combinación de ODCR, bloques de capacidad para machine learning, reservas de capacidad interrumpibles y bloques de capacidad de UltraServer. Para este tutorial, agregue las cuatro reservas de capacidad que se indican al principio. Para obtener instrucciones paso a paso, consulte Grupos de reserva de capacidad.

Paso 3: crear una plantilla de lanzamiento

Utilice el comando create-launch-template para crear una plantilla de lanzamiento que tenga como destino el grupo de recursos de reserva de capacidad. Cuando utiliza `ReservedCapacityOptions` en la configuración de la flota de EC2, no es necesario establecer `MarketType` en la plantilla de lanzamiento. La flota de EC2 lo establece automáticamente para cada tipo de reserva de capacidad.

```
aws ec2 create-launch-template \
    --launch-template-name my-cr-resource-group-template \
    --launch-template-data \
        '{"ImageId": "ami-0123456789example",
          "CapacityReservationSpecification":
            {"CapacityReservationTarget":
                {"CapacityReservationResourceGroupArn": "arn:aws:resource-groups:us-
east-1:123456789012:group/my-cr-resource-group"}
            }
        }'
```

Paso 4: crear una flota de EC2

Cree una flota de EC2 que tenga como destino varios tipos de reserva de capacidad del grupo de recursos de reserva de capacidad. La configuración principal es `ReservedCapacityOptions`, que especifica lo siguiente:

- `ReservationTypes`: una lista ordenada de los tipos de reserva de capacidad que se utilizarán como destino. La flota de EC2 procesa los tipos en este orden. Los valores válidos son `on-demand-capacity-reservation`, `capacity-block` y `interruptible-capacity-reservation`.

- `AllocationStrategy`: cómo se priorizan los tipos de instancia dentro de cada tipo de reserva de capacidad. Establezca este valor en `prioritized` para seguir el orden de reemplazo de los tipos de instancia.
- `ReservedCapacityFallbackOptions`: establezca `MarketTypes` en `["on-demand"]` para lanzar instancias bajo demanda cuando la capacidad reservada no sea suficiente. Si no especifica opciones alternativas, la flota de EC2 no recurre a ningún otro tipo de mercado una vez que se agotan los tipos de reserva de capacidad especificados.

Cree un archivo llamado `config.json` con el siguiente contenido. En el ejemplo siguiente, reemplace los identificadores de recursos por sus propios identificadores de recursos.

```
{
    "LaunchTemplateConfigs": [
        {
            "LaunchTemplateSpecification": {
                "LaunchTemplateName": "my-cr-resource-group-template",
                "Version": "1"
            },
            "Overrides": [
                {
                    "InstanceType": "p5.48xlarge",
                    "AvailabilityZone": "us-east-1a",
                    "Priority": 1
                },
                {
                    "InstanceType": "p4d.48xlarge",
                    "AvailabilityZone": "us-east-1b",
                    "Priority": 2
                }
            ]
        }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
        "TotalTargetCapacity": 100,
        "DefaultTargetCapacityType": "reserved-capacity"
    },
    "ReservedCapacityOptions": {
        "ReservationTypes": ["on-demand-capacity-reservation", "capacity-block",
 "interruptible-capacity-reservation"],
        "ReservedCapacityFallbackOptions": {
            "MarketTypes": ["on-demand"]
```

```
        },
        "AllocationStrategy": "prioritized"
    },
    "Type": "instant"
}
```

Utilice el comando create-fleet para lanzar la flota:

```
aws ec2 create-fleet --cli-input-json file://config.json
```

Para obtener más información, consulte Crear una flota de EC2.

Cómo resuelve la flota de EC2 las reservas de capacidad

Según la configuración anterior, la flota de EC2 intenta lanzar las instancias en el siguiente orden:

1. ODCR: primero las reservas de `p5.48xlarge` (el tipo de instancia con mayor prioridad) y, a continuación, las reservas de `p4d.48xlarge`. Dentro de cada tipo de instancia, si existen varias ODCR, se selecciona una al azar.
2. Bloques de capacidad: si no queda capacidad disponible en ninguna de las ODCR, la flota de EC2 tiene como destino los bloques de capacidad, primero las reservas `p5.48xlarge` y, a continuación, las `p4d.48xlarge`, con selección aleatoria dentro de cada tipo de instancia.
3. Reservas de capacidad interrumpibles: si no queda capacidad disponible en ninguno de los bloques de capacidad, la flota de EC2 tiene como destino las reservas de capacidad interrumpibles, primero las reservas `p5.48xlarge` y, a continuación, las `p4d.48xlarge`, con selección aleatoria dentro de cada tipo de instancia.
4. Recurso alternativo bajo demanda: si la capacidad reservada no es suficiente para alcanzar el objetivo de 100 instancias, la capacidad restante se lanza como instancias bajo demanda. La flota de EC2 lanza estas instancias bajo demanda de acuerdo con la estrategia de asignación que especifique en `OnDemandOptions`.

> **Note**
>
> La flota de EC2 determina primero el tipo de reserva de capacidad y, a continuación, el tipo de instancia dentro de cada tipo de reserva de capacidad. Cada tipo de reserva de capacidad se agota por completo antes de que la flota de EC2 pase al siguiente tipo de la lista ordenada.

Paso 5 (opcional): Verifique las propiedades de las instancias

Utilice el comando describe-instances para verificar qué tipo de reserva de capacidad utilizó cada instancia. Las instancias lanzadas por la flota muestran las siguientes propiedades.

Propiedad	Valor de reserva de capacidad bajo demanda	Valor de bloque de capacidad	Valor de reserva de capacidad interrumpible	Valor bajo demanda
`instance-lifecycle`	`null`	`capacity-block`	`interruptible-capacity-reservation`	`null`
`capacity-reservation-id`	ID de la reserva de capacidad utilizada	ID de la reserva de capacidad utilizada	ID de la reserva de capacidad utilizada	No presente
`capacity-reservation-specification`	ARN del grupo	ARN del grupo	ARN del grupo	No presente

Puede filtrar las instancias por grupo de recursos de reserva de capacidad mediante el siguiente comando:

```
aws ec2 describe-instances \
    --filters "Name=capacity-reservation-specification.capacity-reservation-target.capacity-reservation-resource-group-arn,Values=arn:aws:resource-groups:us-east-1:123456789012:group/my-cr-resource-group"
```

Limpieza

Para dejar de incurrir en cargos, termine las instancias cuando dejen de ser necesarias. Tenga en cuenta que las instancias lanzadas en bloques de capacidad se terminan automáticamente cuando finaliza la reserva del bloque de capacidad. Las instancias lanzadas en reservas de capacidad interrumpibles se terminan automáticamente si el propietario de la capacidad recupera la capacidad.

Recursos relacionados

- Grupos de reserva de capacidad
- bloques de capacidad para ML
- Reservas de capacidad interrumpible
- Cómo reservar capacidad de computación con las reservas de capacidad bajo demanda de EC2
- Trabajar con la flota de EC2
- Crear una flota de EC2
- Almacenamiento de parámetros de inicialización de instancias en plantillas de inicialización de Amazon EC2

Configuraciones de CLI de ejemplo para la flota de EC2

Puede definir la configuración de la flota de EC2 en un archivo JSON y, a continuación, hacer referencia a ese archivo con el comando create-fleet para crear la flota de la siguiente manera:

```
aws ec2 create-fleet --cli-input-json file://file_name.json
```

Los siguientes ejemplos ilustran las configuraciones de inicio para varios casos de uso de la flota de EC2. Para obtener más información acerca de los parámetros de configuración, consulte create-fleet.

Ejemplos

- Ejemplo 1: inicialización de instancias de spot como opción de compra predeterminada
- Ejemplo 2: inicialización de instancias bajo demanda como opción de compra predeterminada
- Ejemplo 3: inicialización de instancias bajo demanda como opción de capacidad principal
- Ejemplo 4: inicialización de instancias bajo demanda con varias reservas de capacidad
- Ejemplo 5: inicialización de instancias bajo demanda con reservas de capacidad cuando la capacidad total de destino supera el número de reservas de capacidad sin utilizar
- Ejemplo 6: inicialización de instancias bajo demanda con reservas de capacidad específicas
- Ejemplo 7: configuración del reequilibrio de capacidad para iniciar instancias de spot de reemplazo
- Ejemplo 8: inicialización de instancias de spot en una flota de capacidad optimizada
- Ejemplo 9: lanzamiento de instancias de spot en una flota de capacidad optimizada con prioridades
- Ejemplo 10: inicialización de instancias de spot en una flota price-capacity-optimized

- Ejemplo 11: configuración de la selección de tipos de instancias basada en atributos
- Ejemplo 12: Lance instancias en varios tipos de reserva de capacidad mediante un grupo de recursos de reserva de capacidad

Para obtener más ejemplos de CLI para flotas de tipo`instant`, consulte Configuración de una flota de EC2 de tipo instant.

Ejemplo 1: inicialización de instancias de spot como opción de compra predeterminada

En el ejemplo siguiente se especifican los parámetros mínimos que se requieren en una flota de EC2: una plantilla de lanzamiento, la capacidad de destino y la opción de compra predeterminada. La plantilla de inicialización se identifica mediante su ID y número de versión. La capacidad de destino de la flota es de dos instancias y la opción de compra predeterminado es `spot`, lo que da lugar a que la flota lance dos instancias de spot.

```
{
    "LaunchTemplateConfigs": [
        {
            "LaunchTemplateSpecification": {
                "LaunchTemplateId": "lt-0e8c754449b27161c",
                "Version": "1"
            }

        }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
        "TotalTargetCapacity": 2,
        "DefaultTargetCapacityType": "spot"
    }
}
```

Ejemplo 2: inicialización de instancias bajo demanda como opción de compra predeterminada

En el ejemplo siguiente se especifican los parámetros mínimos que se requieren en una flota de EC2: una plantilla de lanzamiento, la capacidad de destino y la opción de compra predeterminada. La plantilla de lanzamiento se identifica mediante su ID y número de versión. La capacidad de destino

de la flota es de dos instancias y la opción de compra predeterminado es `on-demand`, lo que da lugar a que la flota lance dos instancias bajo demanda.

```
{
    "LaunchTemplateConfigs": [
        {
            "LaunchTemplateSpecification": {
                "LaunchTemplateId": "lt-0e8c754449b27161c",
                "Version": "1"
            }

        }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
        "TotalTargetCapacity": 2,
        "DefaultTargetCapacityType": "on-demand"
    }
}
```

Ejemplo 3: inicialización de instancias bajo demanda como opción de capacidad principal

En el siguiente ejemplo se especifica una capacidad de destino total de 2 instancias para la flota y una capacidad de destino de 1 instancia a petición. La opción de compra predeterminada es `spot`. La flota inicia 1 instancia a petición según lo especificado, pero ha de iniciar otra instancia más para cubrir la capacidad de destino total. La opción de compra aplicada a la diferencia se calcula de la siguiente manera: `TotalTargetCapacity` – `OnDemandTargetCapacity` = `DefaultTargetCapacityType`, lo que da lugar a que la flota lance una instancia de spot.

```
{
    "LaunchTemplateConfigs": [
        {
            "LaunchTemplateSpecification": {
                "LaunchTemplateId": "lt-0e8c754449b27161c",
                "Version": "1"
            }

        }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
```

```
        "TotalTargetCapacity": 2,
        "OnDemandTargetCapacity": 1,
        "DefaultTargetCapacityType": "spot"
    }
}
```

Ejemplo 4: inicialización de instancias bajo demanda con varias reservas de capacidad

Puede configurar una flota a fin de que utilice primero reservas de capacidad bajo demanda al iniciar instancias bajo demanda al establecer la estrategia de uso para las reservas de capacidad en `use-capacity-reservations-first`. En este ejemplo se muestra cómo la flota selecciona las reservas de capacidad que se utilizarán cuando hay más reservas de capacidad de las que se necesitan para cumplir con la capacidad de destino.

En este ejemplo, la configuración de flota es la siguiente:

- Capacidad de destino: 12 instancias bajo demanda
- Total de reservas de capacidad sin utilizar: 15 (más que la capacidad de destino de 12 instancias bajo demanda de la flota)
- Número de grupos de reservas de capacidad: 3 (`m5.large`, `m4.xlarge` y `m4.2xlarge`)
- Número de reservas de capacidad por grupo: 5
- Estrategia de asignación bajo demanda: `lowest-price` (cuando hay varias reservas de capacidad sin utilizar en varios grupos de instancias, la flota determina los grupos en los que se iniciarán las instancias bajo demanda en función de la estrategia de asignación bajo demanda).

  Tenga en cuenta que también puede utilizar la estrategia de asignación `prioritized` en lugar de la `lowest-price`.

Reservas de capacidad

La cuenta tiene las siguientes 15 reservas de capacidad sin utilizar en 3 grupos diferentes. El número de reservas de capacidad en cada grupo se indica por `AvailableInstanceCount`.

```
{
    "CapacityReservationId": "cr-111",
    "InstanceType": "m5.large",
    "InstancePlatform": "Linux/UNIX",
```

```
    "AvailabilityZone": "us-east-1a",
    "AvailableInstanceCount": 5,
    "InstanceMatchCriteria": "open",
    "State": "active"
}

{
    "CapacityReservationId": "cr-222",
    "InstanceType": "m4.xlarge",
    "InstancePlatform": "Linux/UNIX",
    "AvailabilityZone": "us-east-1a",
    "AvailableInstanceCount": 5,
    "InstanceMatchCriteria": "open",
    "State": "active"
}

{
    "CapacityReservationId": "cr-333",
    "InstanceType": "m4.2xlarge",
    "InstancePlatform": "Linux/UNIX",
    "AvailabilityZone": "us-east-1a",
    "AvailableInstanceCount":5,
    "InstanceMatchCriteria": "open",
    "State": "active"
}
```

Configuración de flota

La siguiente configuración de flota solo muestra las configuraciones pertinentes para este ejemplo. La capacidad total de destino es 12 y el tipo de capacidad de destino predeterminado es `on-demand`. La estrategia de asignación bajo demanda es `lowest-price`. La estrategia de uso para las reservas de capacidad es `use-capacity-reservations-first`.

En este ejemplo, el precio de instancia bajo demanda es:

- `m5.large`: 0,096 USD por hora
- `m4.xlarge`: 0,20 USD por hora
- `m4.2xlarge`: 0,40 USD por hora

> **Note**
>
> El tipo de flota debe ser `instant`. Otros tipos de flotas no admiten `use-capacity-reservations-first`.

```
{
    "LaunchTemplateConfigs": [
        {
            "LaunchTemplateSpecification": {
                "LaunchTemplateId": "lt-abc1234567example",
                "Version": "1"
            },
            "Overrides": [
                {
                  "InstanceType": "m5.large",
                  "AvailabilityZone": "us-east-1a",
                  "WeightedCapacity": 1
                },
                {
                  "InstanceType": "m4.xlarge",
                  "AvailabilityZone": "us-east-1a",
                  "WeightedCapacity": 1
                },
                {
                  "InstanceType": "m4.2xlarge",
                  "AvailabilityZone": "us-east-1a",
                  "WeightedCapacity": 1
                }
              ]

        }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
        "TotalTargetCapacity": 12,
        "DefaultTargetCapacityType": "on-demand"
    },
    "OnDemandOptions": {
        "AllocationStrategy": "lowest-price",
        "CapacityReservationOptions": {
            "UsageStrategy": "use-capacity-reservations-first"
        }
```

```
    },
    "Type": "instant"
}
```

Después de crear la flota `instant` con la configuración anterior, se inician las siguientes 12 instancias para cumplir con la capacidad de destino:

- 5 instancias bajo demanda `m5.large` en `us-east-1a`: `m5.large` en `us-east-1a` es el precio más bajo y hay 5 reservas de capacidad `m5.large` sin utilizar disponibles
- 5 instancias bajo demanda `m4.xlarge` en us-east-1a: `m4.xlarge` en `us-east-1a` es el siguiente precio más bajo y hay 5 reservas de capacidad `m4.xlarge` sin utilizar disponibles
- 2 instancias bajo demanda `m4.2xlarge` en us-east-1a: `m4.2xlarge` en `us-east-1a` es el tercer precio más bajo y hay 5 reservas de capacidad `m4.2xlarge` sin utilizar disponibles, de las cuales solo 2 son necesarias para satisfacer la capacidad de destino

Después de lanzar la flota, puede ejecutar describe-capacity-reservations para ver cuántas reservas de capacidad sin utilizar quedan. En este ejemplo, debería ver la siguiente respuesta, que muestra que se utilizaron todas las reservas de capacidad `m5.large` y `m4.xlarge`, y quedan 3 reservas de capacidad `m4.2xlarge` sin utilizar.

```
{
    "CapacityReservationId": "cr-111",
    "InstanceType": "m5.large",
    "AvailableInstanceCount": 0
}

{
    "CapacityReservationId": "cr-222",
    "InstanceType": "m4.xlarge",
    "AvailableInstanceCount": 0
}

{
    "CapacityReservationId": "cr-333",
    "InstanceType": "m4.2xlarge",
    "AvailableInstanceCount": 3
}
```

Ejemplo 5: inicialización de instancias bajo demanda con reservas de capacidad cuando la capacidad total de destino supera el número de reservas de capacidad sin utilizar

Puede configurar una flota a fin de que utilice primero reservas de capacidad bajo demanda al iniciar instancias bajo demanda al establecer la estrategia de uso para las reservas de capacidad en `use-capacity-reservations-first`. En este ejemplo se muestra cómo la flota selecciona los grupos de instancias en los que se iniciarán las instancias bajo demanda cuando la capacidad total de destino supera el número de reservas de capacidad sin utilizar disponibles.

En este ejemplo, la configuración de flota es la siguiente:

- Capacidad de destino: 16 instancias bajo demanda
- Total de reservas de capacidad sin utilizar: 15 (menos que la capacidad de destino de 16 instancias bajo demanda de la flota)
- Número de grupos de reservas de capacidad: 3 (`m5.large`, `m4.xlarge` y `m4.2xlarge`)
- Número de reservas de capacidad por grupo: 5
- Estrategia de asignación bajo demanda: `lowest-price` (cuando el número de reservas de capacidad sin utilizar es menor que la capacidad de destino bajo demanda, la flota determina los grupos en los que lanzará la capacidad bajo demanda restante en función de la estrategia de asignación bajo demanda).

  Tenga en cuenta que también puede utilizar la estrategia de asignación `prioritized` en lugar de la `lowest-price`.

Reservas de capacidad

La cuenta tiene las siguientes 15 reservas de capacidad sin utilizar en 3 grupos diferentes. El número de reservas de capacidad en cada grupo se indica por `AvailableInstanceCount`.

```
{
    "CapacityReservationId": "cr-111",
    "InstanceType": "m5.large",
    "InstancePlatform": "Linux/UNIX",
    "AvailabilityZone": "us-east-1a",
    "AvailableInstanceCount": 5,
    "InstanceMatchCriteria": "open",
    "State": "active"
```

```
}

{
    "CapacityReservationId": "cr-222",
    "InstanceType": "m4.xlarge",
    "InstancePlatform": "Linux/UNIX",
    "AvailabilityZone": "us-east-1a",
    "AvailableInstanceCount": 5,
    "InstanceMatchCriteria": "open",
    "State": "active"
}

{
    "CapacityReservationId": "cr-333",
    "InstanceType": "m4.2xlarge",
    "InstancePlatform": "Linux/UNIX",
    "AvailabilityZone": "us-east-1a",
    "AvailableInstanceCount":5,
    "InstanceMatchCriteria": "open",
    "State": "active"
}
```

Configuración de flota

La siguiente configuración de flota solo muestra las configuraciones pertinentes para este ejemplo. La capacidad total de destino es 16 y el tipo de capacidad de destino predeterminado es `on-demand`. La estrategia de asignación bajo demanda es `lowest-price`. La estrategia de uso para las reservas de capacidad es `use-capacity-reservations-first`.

En este ejemplo, el precio de instancia bajo demanda es:

- m5.large – 0,096 USD por hora
- m4.xlarge – 0,20 USD por hora
- m4.2xlarge: 0,40 USD por hora

> **Note**
>
> El tipo de flota debe ser `instant`. Otros tipos de flotas no admiten `use-capacity-reservations-first`.

```
{
    "LaunchTemplateConfigs": [
        {
            "LaunchTemplateSpecification": {
                "LaunchTemplateId": "lt-0e8c754449b27161c",
                "Version": "1"
            },
            "Overrides": [
                {
                  "InstanceType": "m5.large",
                  "AvailabilityZone": "us-east-1a",
                  "WeightedCapacity": 1
                },
                {
                  "InstanceType": "m4.xlarge",
                  "AvailabilityZone": "us-east-1a",
                  "WeightedCapacity": 1
                },
                {
                  "InstanceType": "m4.2xlarge",
                  "AvailabilityZone": "us-east-1a",
                  "WeightedCapacity": 1
                }
              ]

        }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
        "TotalTargetCapacity": 16,
        "DefaultTargetCapacityType": "on-demand"
    },
    "OnDemandOptions": {
        "AllocationStrategy": "lowest-price"
        "CapacityReservationOptions": {
            "UsageStrategy": "use-capacity-reservations-first"
        }
    },
    "Type": "instant",
}
```

Después de crear la flota `instant` con la configuración anterior, se inician las siguientes 16 instancias para satisfacer la capacidad de destino:

- 6 instancias bajo demanda `m5.large` en `us-east-1a`: `m5.large` en `us-east-1a` es el precio más bajo y hay 5 reservas de capacidad `m5.large` sin utilizar disponibles. Las reservas de capacidad se utilizan en primer lugar para iniciar 5 instancias bajo demanda. Luego de que se utilicen las reservas de capacidad `m4.xlarge` y `m4.2xlarge` restantes, se inicia una instancia bajo demanda adicional de acuerdo con la estrategia de asignación bajo demanda, que es `lowest-price` en este ejemplo, para alcanzar la capacidad de destino.
- 5 instancias bajo demanda `m4.xlarge` en `us-east-1a`: `m4.xlarge` en `us-east-1a` es el siguiente precio más bajo y hay 5 reservas de capacidad `m4.xlarge` sin utilizar disponibles
- 5 instancias bajo demanda `m4.2xlarge` en `us-east-1a`: `m4.2xlarge` en `us-east-1a` es el tercer precio más bajo y hay 5 reservas de capacidad `m4.2xlarge` sin utilizar disponibles

Después de lanzar la flota, puede ejecutar describe-capacity-reservations para ver cuántas reservas de capacidad sin utilizar quedan. En este ejemplo, debería ver la siguiente respuesta, que muestra que se utilizaron todas las reservas de capacidad de todos los grupos.

```
{
    "CapacityReservationId": "cr-111",
    "InstanceType": "m5.large",
    "AvailableInstanceCount": 0
}

{
    "CapacityReservationId": "cr-222",
    "InstanceType": "m4.xlarge",
    "AvailableInstanceCount": 0
}

{
    "CapacityReservationId": "cr-333",
    "InstanceType": "m4.2xlarge",
    "AvailableInstanceCount": 0
}
```

Ejemplo 6: inicialización de instancias bajo demanda con reservas de capacidad específicas

Puede configurar una flota a fin de que utilice primero reservas de capacidad bajo demanda `targeted` al iniciar instancias bajo demanda al establecer la estrategia de uso para las reservas

de capacidad en `use-capacity-reservations-first`. En este ejemplo se muestra cómo iniciar instancias bajo demanda en reservas de capacidad `targeted`, donde los atributos de las reservas de capacidad son los mismos, excepto por sus zonas de disponibilidad (`us-east-1a` y `us-east-1b`). También se muestra cómo la flota selecciona los grupos de instancias en los que se iniciarán las instancias bajo demanda cuando la capacidad total de destino supera el número de reservas de capacidad sin utilizar disponibles.

En este ejemplo, la configuración de flota es la siguiente:

- Capacidad de destino: 10 instancias bajo demanda
- Total de reservas de capacidad `targeted` sin utilizar: 6 (menos que la capacidad de destino bajo demanda de 10 instancias bajo demanda de la flota)
- Número de grupos de reservas de capacidad: 2 (`us-east-1a` y `us-east-1b`)
- Número de reservas de capacidad por grupo: 3
- Estrategia de asignación bajo demanda: `lowest-price` (cuando el número de reservas de capacidad sin utilizar es menor que la capacidad de destino bajo demanda, la flota determina los grupos en los que iniciará la capacidad bajo demanda restante en función de la estrategia de asignación bajo demanda).

  Tenga en cuenta que también puede utilizar la estrategia de asignación `prioritized` en lugar de la `lowest-price`.

Para obtener una explicación de los procedimientos que debe realizar para llevar a cabo este ejemplo, consulte Tutorial: Configuración de la flota de EC2 para lanzar instancias bajo demanda con reservas de capacidad específicas.

Reservas de capacidad

La cuenta tiene las siguientes 6 reservas de capacidad sin utilizar en 2 grupos diferentes. En este ejemplo, los grupos difieren en las zonas de disponibilidad. El número de reservas de capacidad en cada grupo se indica por `AvailableInstanceCount`.


```
{
    "CapacityReservationId": "cr-111",
    "InstanceType": "c5.xlarge",
    "InstancePlatform": "Linux/UNIX",
    "AvailabilityZone": "us-east-1a",
    "AvailableInstanceCount": 3,
    "InstanceMatchCriteria": "open",
```

```
    "State": "active"
}

{
    "CapacityReservationId": "cr-222",
    "InstanceType": "c5.xlarge",
    "InstancePlatform": "Linux/UNIX",
    "AvailabilityZone": "us-east-1b",
    "AvailableInstanceCount": 3,
    "InstanceMatchCriteria": "open",
    "State": "active"
}
```

Configuración de flota

La siguiente configuración de flota solo muestra las configuraciones pertinentes para este ejemplo. La capacidad total de destino es de 10 y el tipo de capacidad de destino predeterminado es `on-demand`. La estrategia de asignación bajo demanda es `lowest-price`. La estrategia de uso para las reservas de capacidad es `use-capacity-reservations-first`.

En este ejemplo, el precio de la instancia bajo demanda para `c5.xlarge` en `us-east-1` es 0,17 USD por hora.

> **Note**
>
> El tipo de flota debe ser `instant`. Otros tipos de flotas no admiten `use-capacity-reservations-first`.

```
{
    "LaunchTemplateConfigs": [
        {
            "LaunchTemplateSpecification": {
                "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
                "Version": "1"
            },
            "Overrides": [
               {
                   "InstanceType": "c5.xlarge",
                   "AvailabilityZone": "us-east-1a"
               },
               {
```

```
                    "InstanceType": "c5.xlarge",
                    "AvailabilityZone": "us-east-1b"
                }
            ]
        }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
        "TotalTargetCapacity": 10,
        "DefaultTargetCapacityType": "on-demand"
    },
    "OnDemandOptions": {
        "AllocationStrategy": "lowest-price",
        "CapacityReservationOptions": {
             "UsageStrategy": "use-capacity-reservations-first"
         }
    },
    "Type": "instant"
}
```

Después de crear la flota `instant` con la configuración anterior, se inician las siguientes 10 instancias para cumplir con la capacidad de destino:

- Las reservas de capacidad se utilizan en primer lugar para iniciar 6 instancias bajo demanda de la siguiente manera:
  - 3 instancias bajo demanda se lanzan en las 3 reservas de capacidad `targeted` `c5.xlarge` en `us-east-1a`
  - 3 instancias bajo demanda se lanzan en las 3 reservas de capacidad `targeted` `c5.xlarge` en `us-east-1b`
- Para alcanzar la capacidad de destino, se inician 4 instancias bajo demanda adicionales en la capacidad bajo demanda normal de acuerdo con la estrategia de asignación bajo demanda, que es `lowest-price` en este ejemplo. Sin embargo, dado que los grupos tienen el mismo precio (porque el precio es por región y no por zona de disponibilidad), la flota lanza las 4 instancias bajo demanda restantes en cualquiera de los grupos.

Después de lanzar la flota, puede ejecutar describe-capacity-reservations para ver cuántas reservas de capacidad sin utilizar quedan. En este ejemplo, debería ver la siguiente respuesta, que muestra que se utilizaron todas las reservas de capacidad de todos los grupos.

```
{
```

```
    "CapacityReservationId": "cr-111",
    "InstanceType": "c5.xlarge",
    "AvailableInstanceCount": 0
}

{
    "CapacityReservationId": "cr-222",
    "InstanceType": "c5.xlarge",
    "AvailableInstanceCount": 0
}
```

Ejemplo 7: configuración del reequilibrio de capacidad para iniciar instancias de spot de reemplazo

En el siguiente ejemplo, se configura la flota de EC2 para iniciar una instancia de spot de reemplazo cuando Amazon EC2 emite una recomendación de reequilibrio para una instancia de spot en su flota. Para configurar el reemplazo automático de Instancias de spot para `ReplacementStrategy`, especifique `launch-before-terminate`. Para configurar el retraso de tiempo desde que se inician las nuevas instancias de spot de reemplazo hasta que se eliminan automáticamente las instancias de spot anteriores, especifique en `termination-delay` un valor en segundos. Para obtener más información, consulte Opciones de configuración.

> **Note**
>
> Recomendamos utilizar `launch-before-terminate` solo si puede predecir cuánto tardarán en completarse los procedimientos de cierre de instancias, de modo que las instancias anteriores solo terminen una vez que se hayan completado estos procedimientos. Se cobrará por todas las instancias mientras se ejecutan.

La efectividad de la estrategia de reequilibrio de capacidad depende del número de grupos de capacidades de spot especificadas en la solicitud de flota de EC2. Se recomienda configurar la flota con un conjunto diversificado de tipos de instancia y zonas de disponibilidad y, en `AllocationStrategy`, especifique `capacity-optimized`. Para obtener más información acerca de lo que debe tener en cuenta al configurar una flota de EC2 para reequilibrio de la capacidad, consulte Utilice el reequilibrio de capacidad en la flota de EC2 y la flota de spot para reemplazar las instancias de spot en riesgo.

```
{
```

```
    "ExcessCapacityTerminationPolicy": "termination",
    "LaunchTemplateConfigs": [
        {
            "LaunchTemplateSpecification": {
                "LaunchTemplateName": "LaunchTemplate",
                "Version": "1"
            },
                 "Overrides": [
                       {
                           "InstanceType": "c3.large",
                           "WeightedCapacity": 1,
                            "Placement": {
                               "AvailabilityZone": "us-east-1a"
                           }
                       },
                       {
                           "InstanceType": "c4.large",
                           "WeightedCapacity": 1,
                            "Placement": {
                               "AvailabilityZone": "us-east-1a"
                           }
                       },
                       {
                           "InstanceType": "c5.large",
                           "WeightedCapacity": 1,
                            "Placement": {
                               "AvailabilityZone": "us-east-1a"
                           }
                       }
                ]
          }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
        "TotalTargetCapacity": 5,
        "DefaultTargetCapacityType": "spot"
    },
    "SpotOptions": {
        "AllocationStrategy": "capacity-optimized",
        "MaintenanceStrategies": {
            "CapacityRebalance": {
                "ReplacementStrategy": "launch-before-terminate",
                "TerminationDelay": "720"
            }
        }
```

```
    }
}
```

Ejemplo 8: inicialización de instancias de spot en una flota de capacidad optimizada

En el siguiente ejemplo se demuestra el modo de configurar una flota de EC2 con una estrategia de asignación de spot que optimiza la capacidad. Para optimizar la capacidad, debe establecer `AllocationStrategy` en `capacity-optimized`.

En el siguiente ejemplo, las tres especificaciones de inicialización determinan tres grupos de capacidad de spot. La capacidad de destino es de 50 instancias de spot. La flota de EC2 intenta iniciar 50 instancias de spot en el grupo de capacidad de spot con capacidad óptima para el número de instancias que va a iniciar.

```
{
    "SpotOptions": {
        "AllocationStrategy": "capacity-optimized",
        },
    "LaunchTemplateConfigs": [
        {
            "LaunchTemplateSpecification": {
                "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
                "Version": "1"
            },
                 "Overrides": [
                       {
                           "InstanceType": "r4.2xlarge",
                           "Placement": {
                               "AvailabilityZone": "us-west-2a"
                           },
                      },
                       {
                           "InstanceType": "m4.2xlarge",
                           "Placement": {
                               "AvailabilityZone": "us-west-2b"
                           },
                       },
                       {
                           "InstanceType": "c5.2xlarge",
                           "Placement": {
                               "AvailabilityZone": "us-west-2b"
```

```
                        }
                    }
                ]
            }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
            "TotalTargetCapacity": 50,
            "DefaultTargetCapacityType": "spot"

    }
}
```

Ejemplo 9: lanzamiento de instancias de spot en una flota de capacidad optimizada con prioridades

En el siguiente ejemplo se demuestra el modo de configurar una flota de EC2 con una estrategia de asignación de spot que optimiza la capacidad mientras utiliza la prioridad sobre la base del mejor esfuerzo.

Cuando se utiliza la estrategia de asignación `capacity-optimized-prioritized`, puede utilizar el parámetro `Priority` para especificar las prioridades de los grupos de capacidad de spot, donde cuanto menor es el número, mayor es la prioridad. También puede establecer la misma prioridad para varios grupos de capacidad de spot si los prefiere por igual. Si no establece una prioridad para un grupo, este se considerará último en términos de prioridad.

Para priorizar los grupos de capacidad de spot, debe establecer `AllocationStrategy` en `capacity-optimized-prioritized`. La flota de EC2 optimizará la capacidad en primer lugar, pero respetará las prioridades sobre la base del mejor esfuerzo (por ejemplo, si respetar las prioridades no afecta significativamente la capacidad de la flota de EC2 para aprovisionar capacidad óptima). Esta es una buena opción para cargas de trabajo en las que se debe minimizar la posibilidad de interrupción y también importa la preferencia por ciertos tipos de instancias.

En el siguiente ejemplo, las tres especificaciones de lanzamiento determinan tres grupos de capacidad de spot. Cada grupo se prioriza, de manera que cuanto menor sea el número, mayor es la prioridad. La capacidad de destino es de 50 instancias de spot. La flota de EC2 intenta iniciar 50 instancias de spot en el grupo de capacidad de spot con la máxima prioridad sobre la base del mejor esfuerzo, pero optimiza primero la capacidad.

```
{
    "SpotOptions": {
```

```
        "AllocationStrategy": "capacity-optimized-prioritized"
        },
    "LaunchTemplateConfigs": [
        {
            "LaunchTemplateSpecification": {
                "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
                "Version": "1"
            },
                 "Overrides": [
                        {
                            "InstanceType": "r4.2xlarge",
                            "Priority": 1,
                            "Placement": {
                                "AvailabilityZone": "us-west-2a"
                            },
                       },
                        {
                            "InstanceType": "m4.2xlarge",
                            "Priority": 2,
                            "Placement": {
                                "AvailabilityZone": "us-west-2b"
                            },
                        },
                        {
                            "InstanceType": "c5.2xlarge",
                            "Priority": 3,
                            "Placement": {
                                "AvailabilityZone": "us-west-2b"
                            }
                        }
                    ]
             }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
            "TotalTargetCapacity": 50,
            "DefaultTargetCapacityType": "spot"
}
```

Ejemplo 10: inicialización de instancias de spot en una flota price-capacity-optimized

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo configurar una flota de EC2 con una estrategia de asignación de spot que optimiza tanto para la capacidad como para el precio más bajo. Para optimizar la capacidad, además de tener en cuenta el precio, debe establecer el elemento `AllocationStrategy` de spot en `price-capacity-optimized`.

En el siguiente ejemplo, las tres especificaciones de inicialización determinan tres grupos de capacidad de spot. La capacidad de destino es de 50 instancias de spot. La flota de EC2 intenta iniciar 50 instancias de spot en el grupo de capacidad de spot con capacidad óptima para la cantidad de instancias que se van a iniciar y, al mismo tiempo, elegir el grupo que tenga el precio más bajo.

```
{
    "SpotOptions": {
        "AllocationStrategy": "price-capacity-optimized",
        "MinTargetCapacity": 2,
        "SingleInstanceType": true
    },
    "OnDemandOptions": {
        "AllocationStrategy": "lowest-price"
    },
    "LaunchTemplateConfigs": [
        {
            "LaunchTemplateSpecification": {
                "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
                "Version": "1"
            },
                 "Overrides": [
                       {
                           "InstanceType": "r4.2xlarge",
                           "Placement": {
                               "AvailabilityZone": "us-west-2a"
                           },
                      },
                       {
                           "InstanceType": "m4.2xlarge",
                           "Placement": {
                               "AvailabilityZone": "us-west-2b"
                           },
                       },
                       {
```

```
                        "InstanceType": "c5.2xlarge",
                        "Placement": {
                            "AvailabilityZone": "us-west-2b"
                        }
                    }
                ]
            }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
        "TotalTargetCapacity": 50,
        "OnDemandTargetCapacity":0,
        "SpotTargetCapacity":50,
        "DefaultTargetCapacityType": "spot"
    },
    "Type": "instant"
}
```

Ejemplo 11: configuración de la selección de tipos de instancias basada en atributos

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo configurar una flota de EC2 para utilizar la selección de tipos de instancia basada en atributos para identificar los tipos de instancia. Para especificar los atributos de instancia necesarios, especifique los atributos en la estructura de `InstanceRequirements`.

En el siguiente ejemplo, se especifican dos atributos de instancia:

- `VCpuCount`: se especifica un mínimo de 2 vCPU. Como no se especifica ningún máximo, no hay ningún límite máximo.
- `MemoryMiB`: se especifica un mínimo de 4 MiB de memoria. Como no se especifica ningún máximo, no hay ningún límite máximo.

Se identificarán los tipos de instancia que tengan 2 o más vCPU y 4 MiB o más de memoria. Sin embargo, la protección de precios y la estrategia de asignación pueden excluir algunos tipos de instancia cuando la flota de EC2 aprovisiona la flota.

Para obtener una lista y descripciones de todos los atributos posibles que se pueden especificar, consulte InstanceRequirements en la Referencia de la API de Amazon EC2.

```
{
```

```
 "SpotOptions": {
  "AllocationStrategy": "price-capacity-optimized"
 },
 "LaunchTemplateConfigs": [{
  "LaunchTemplateSpecification": {
   "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
   "Version": "1"
  },
  "Overrides": [{
   "InstanceRequirements": {
    "VCpuCount": {
     "Min": 2
    },
    "MemoryMiB": {
     "Min": 4
    }
   }
  }]
 }],
 "TargetCapacitySpecification": {
  "TotalTargetCapacity": 20,
  "DefaultTargetCapacityType": "spot"
 },
 "Type": "instant"
}
```

Ejemplo 12: Lance instancias en varios tipos de reserva de capacidad mediante un grupo de recursos de reserva de capacidad

En el siguiente ejemplo, se configura una flota de EC2 `instant` para lanzar instancias en varios tipos de reserva de capacidad, como reservas de capacidad bajo demanda, bloques de capacidad para machine learning y reservas de capacidad interrumpibles, mediante un único grupo de recursos de reserva de capacidad. Especifique estas preferencias en la estructura `ReservedCapacityOptions` y establezca `DefaultTargetCapacityType` en `reserved-capacity`.

En el siguiente ejemplo:

- `ReservationTypes`: una lista ordenada de los tipos de reserva de capacidad de destino. La flota de EC2 procesa los tipos en este orden: `on-demand-capacity-reservation`, luego `capacity-block` y, por último, `interruptible-capacity-reservation`.

- `AllocationStrategy`: establezca este valor en `prioritized` para priorizar los tipos de instancia dentro de cada tipo de reserva de capacidad según el orden de reemplazo de los tipos de instancia.
- `ReservedCapacityFallbackOptions`: `MarketTypes` se establece en `["on-demand"]`, por lo que la flota lanza instancias bajo demanda para cualquier capacidad de destino que no pueda cubrirse con capacidad reservada. Si omite esta opción, la flota no recurre a ningún otro tipo de mercado una vez que se agotan los tipos de reserva de capacidad especificados.

La plantilla de lanzamiento tiene como destino el grupo de recursos de reserva de capacidad. Cuando utiliza `ReservedCapacityOptions`, no es necesario establecer un `MarketType` en la plantilla de lanzamiento. La flota de EC2 lo establece automáticamente para cada tipo de reserva de capacidad.

```
{
    "LaunchTemplateConfigs": [
        {
            "LaunchTemplateSpecification": {
                "LaunchTemplateName": "my-cr-resource-group-template",
                "Version": "1"
            },
            "Overrides": [
                {
                    "InstanceType": "p5.48xlarge",
                    "AvailabilityZone": "us-east-1a",
                    "Priority": 1
                },
                {
                    "InstanceType": "p4d.48xlarge",
                    "AvailabilityZone": "us-east-1b",
                    "Priority": 2
                }
            ]
        }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
        "TotalTargetCapacity": 100,
        "DefaultTargetCapacityType": "reserved-capacity"
    },
    "ReservedCapacityOptions": {
        "ReservationTypes": ["on-demand-capacity-reservation", "capacity-block",
 "interruptible-capacity-reservation"],
```

```
        "ReservedCapacityFallbackOptions": {
            "MarketTypes": ["on-demand"]
        },
        "AllocationStrategy": "prioritized"
    },
    "Type": "instant"
}
```

Para ver un tutorial paso a paso, consulte Tutorial: Configure la flota de EC2 para lanzar instancias en varios tipos de reserva de capacidad mediante un grupo de recursos de reserva de capacidad.

Ejemplos de configuraciones de CLI de flota de spot

Puede definir su configuración de flota de spot en un archivo JSON y, a continuación, hacer referencia a ese archivo mediante el comando de AWS CLI request-spot-fleet para crear su flota de la siguiente manera:

```
aws ec2 request-spot-fleet --spot-fleet-request-config file://file_name.json
```

Los siguientes ejemplos ilustran las configuraciones de inicio para varios casos de uso de flota de spot. Para obtener más información acerca de los parámetros de configuración, consulte request-spot-fleet. Para obtener más información sobre la creación de una flota de spot, consulte Crear una flota de spot.

> **Note**
>
> En la flota de spot, no se puede indicar un ID de interfaz de red en una especificación de inicialización. No olvide omitir el parámetro `NetworkInterfaceID` en la plantilla o especificación de inicialización.

Ejemplos

- Ejemplo 1: inicialización de instancias de spot con la zona de disponibilidad de menor precio de la región
- Ejemplo 2: inicialización de instancias de spot con la zona de disponibilidad de menor precio de una lista
- Ejemplo 3: inicialización de instancias de spot con el tipo de instancia de menor precio de una lista
- Ejemplo 4. Anulación del precio para la solicitud

- Ejemplo 5: inicialización de una flota de spot con la estrategia de asignación diversificada
- Ejemplo 6: inicialización de una flota de spot con ponderación de instancias
- Ejemplo 7: inicialización de una flota de spot con capacidad bajo demanda
- Ejemplo 8: configurar el reequilibrio de capacidad para iniciar instancias de spot de reemplazo
- Ejemplo 9: lanzamiento de instancias de spot en una flota de capacidad optimizada
- Ejemplo 10: lanzamiento de instancias de spot en una flota de capacidad optimizada con prioridades
- Ejemplo 11: inicialización de instancias de spot en una flota priceCapacityOptimized
- Ejemplo 12: configuración de la selección de tipos de instancia basada en atributos

Ejemplo 1: inicialización de instancias de spot con la zona de disponibilidad de menor precio de la región

En el siguiente ejemplo se describe una especificación de inicialización sin una zona de disponibilidad o una subred. La flota de spot inicia las instancias en la zona de disponibilidad de menor precio que tenga una subred predeterminada. El precio que paga no supera el precio bajo demanda.

```
{
  "TargetCapacity": 20,
  "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
  "LaunchSpecifications": [
      {
          "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
          "KeyName": "my-key-pair",
          "SecurityGroups": [
              {
                  "GroupId": "sg-1a2b3c4d"
              }
          ],
          "InstanceType": "m3.medium",
          "IamInstanceProfile": {
              "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role"
          }
      }
  ]
}
```

Ejemplo 2: inicialización de instancias de spot con la zona de disponibilidad de menor precio de una lista

En los siguientes ejemplos se describen dos especificaciones de inicialización con zonas de disponibilidad o subredes diferentes, pero el mismo tipo de instancia y AMI.

Zonas de disponibilidad

La flota de spot inicia las instancias en la subred predeterminada de la zona de disponibilidad de menor precio que ha especificado.

```
{
  "TargetCapacity": 20,
  "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
  "LaunchSpecifications": [
      {
          "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
          "KeyName": "my-key-pair",
          "SecurityGroups": [
              {
                  "GroupId": "sg-1a2b3c4d"
              }
          ],
          "InstanceType": "m3.medium",
          "Placement": {
              "AvailabilityZone": "us-west-2a, us-west-2b"
          },
          "IamInstanceProfile": {
              "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role"
          }
      }
  ]
}
```

Subredes

Puede especificar subredes predeterminadas o subredes no predeterminadas, y estas últimas pueden ser de una VPC predeterminada o de una VPC no predeterminada. El servicio de spot inicia las instancias en la subred que está en la zona de disponibilidad de menor precio.

No puede especificar diferentes subredes de la misma zona de disponibilidad en una solicitud de flota de spot.

```
{
  "TargetCapacity": 20,
  "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
  "LaunchSpecifications": [
      {
          "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
          "KeyName": "my-key-pair",
          "SecurityGroups": [
              {
                  "GroupId": "sg-1a2b3c4d"
              }
          ],
          "InstanceType": "m3.medium",
          "SubnetId": "subnet-a61dafcf, subnet-65ea5f08",
          "IamInstanceProfile": {
              "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role"
          }
      }
  ]
}
```

Si las instancias se inician en una VPC predeterminada, reciben una dirección IPv4 pública de forma predeterminada. Si las instancias se inician en una VPC no predeterminada, no reciben una dirección IPv4 pública de forma predeterminada. Use una interfaz de red en la especificación de inicialización para asignar una dirección IPv4 pública a las instancias iniciadas en una VPC no predeterminada. Si especifica una interfaz de red, debe incluir el ID de subred y el ID de grupo de seguridad mediante la interfaz de red.

```
  ...
      {
          "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
          "KeyName": "my-key-pair",
          "InstanceType": "m3.medium",
          "NetworkInterfaces": [
              {
                  "DeviceIndex": 0,
                  "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d",
                  "Groups": [ "sg-1a2b3c4d" ],
                  "AssociatePublicIpAddress": true
              }
          ],
          "IamInstanceProfile": {
```

```
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role"
        }
    }
...
```

Ejemplo 3: inicialización de instancias de spot con el tipo de instancia de menor precio de una lista

En los siguientes ejemplos se describen dos configuraciones de inicialización con tipos de instancias diferentes, pero la misma AMI y zona de disponibilidad o subred. La flota de spot inicia las instancias mediante el tipo de instancia especificado con el menor precio.

Zona de disponibilidad

```
{
  "TargetCapacity": 20,
  "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
  "LaunchSpecifications": [
      {
          "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
          "SecurityGroups": [
              {
                  "GroupId": "sg-1a2b3c4d"
              }
          ],
          "InstanceType": "c5.4xlarge",
          "Placement": {
            "AvailabilityZone": "us-west-2b"
          }
      },
      {
          "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
          "SecurityGroups": [
              {
                  "GroupId": "sg-1a2b3c4d"
              }
          ],
          "InstanceType": "r3.8xlarge",
          "Placement": {
              "AvailabilityZone": "us-west-2b"
          }
      }
```

```
  ]
}
```

Subred

```
{
  "TargetCapacity": 20,
  "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
  "LaunchSpecifications": [
      {
          "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
          "SecurityGroups": [
              {
                  "GroupId": "sg-1a2b3c4d"
              }
          ],
          "InstanceType": "c5.4xlarge",
          "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d"
      },
      {
          "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
          "SecurityGroups": [
              {
                  "GroupId": "sg-1a2b3c4d"
              }
          ],
          "InstanceType": "r3.8xlarge",
          "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d"
      }
  ]
}
```

Ejemplo 4. Anulación del precio para la solicitud

Le recomendamos usar el precio máximo predeterminado, que es el precio bajo demanda. Si lo prefiere, puede especificar un precio máximo para la solicitud de flota y precios máximos para las especificaciones de inicialización individuales.

En los siguientes ejemplos se especifica un precio máximo para la solicitud de flota y precios máximos para dos de las tres especificaciones de inicialización. El precio máximo para la solicitud de flota se usa para cualquier especificación de inicialización que no especifique un precio máximo. La flota de spot inicia las instancias mediante el tipo de instancia con el menor precio.

Zona de disponibilidad

```
{
  "SpotPrice": "1.00",
  "TargetCapacity": 30,
  "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
  "LaunchSpecifications": [
      {
          "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
          "InstanceType": "c3.2xlarge",
          "Placement": {
              "AvailabilityZone": "us-west-2b"
          },
          "SpotPrice": "0.10"
      },
      {
          "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
          "InstanceType": "c3.4xlarge",
          "Placement": {
              "AvailabilityZone": "us-west-2b"
          },
          "SpotPrice": "0.20"
      },
      {
          "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
          "InstanceType": "c3.8xlarge",
          "Placement": {
              "AvailabilityZone": "us-west-2b"
          }
      }
    ]
}
```

Subred

```
{
  "SpotPrice": "1.00",
  "TargetCapacity": 30,
  "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
  "LaunchSpecifications": [
      {
          "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
          "InstanceType": "c3.2xlarge",
```

```
            "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d",
            "SpotPrice": "0.10"
        },
        {
            "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
            "InstanceType": "c3.4xlarge",
            "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d",
            "SpotPrice": "0.20"
        },
        {
            "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
            "InstanceType": "c3.8xlarge",
            "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d"
        }
    ]
}
```

Ejemplo 5: inicialización de una flota de spot con la estrategia de asignación diversificada

En el siguiente ejemplo se usa la estrategia de asignación `diversified`. Las especificaciones de inicialización tienen tipos de instancias diferentes, pero la misma AMI y zona de disponibilidad o subred. La flota de spot distribuye las 30 instancias entre las tres especificaciones de inicialización, de forma que haya 10 instancias de cada tipo. Para obtener más información, consulte Utilice estrategias de asignación para determinar cómo la flota de EC2 o la flota de spot satisfacen la capacidad de spot y bajo demanda.

Zona de disponibilidad

```
{
    "SpotPrice": "0.70",
    "TargetCapacity": 30,
    "AllocationStrategy": "diversified",
    "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
    "LaunchSpecifications": [
        {
            "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
            "InstanceType": "c4.2xlarge",
            "Placement": {
                "AvailabilityZone": "us-west-2b"
            }
```

```
      },
      {
          "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
          "InstanceType": "m3.2xlarge",
          "Placement": {
              "AvailabilityZone": "us-west-2b"
          }
      },
      {
          "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
          "InstanceType": "r3.2xlarge",
          "Placement": {
              "AvailabilityZone": "us-west-2b"
          }
      }
  ]
}
```

Subred

```
{
    "SpotPrice": "0.70",
    "TargetCapacity": 30,
    "AllocationStrategy": "diversified",
    "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
    "LaunchSpecifications": [
        {
            "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
            "InstanceType": "c4.2xlarge",
            "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d"
        },
        {
            "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
            "InstanceType": "m3.2xlarge",
            "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d"
        },
        {
            "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
            "InstanceType": "r3.2xlarge",
            "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d"
        }
    ]
}
```

Una práctica recomendada para aumentar la posibilidad de que una solicitud de spot se pueda satisfacer por la capacidad EC2 en caso de interrupción en una de las zonas de disponibilidad consiste en diversificar a través de zonas de disponibilidad. Para esta situación, incluya en la especificación de inicialización todas las zonas de disponibilidad que tenga a su disposición. Y, en lugar de utilizar la misma subred cada vez, utilice tres subredes únicas (cada una con mapeo a una zona de disponibilidad distinta).

Zona de disponibilidad

```
{
  "SpotPrice": "0.70",
  "TargetCapacity": 30,
  "AllocationStrategy": "diversified",
  "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
  "LaunchSpecifications": [
      {
          "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
          "InstanceType": "c4.2xlarge",
          "Placement": {
              "AvailabilityZone": "us-west-2a"
          }
      },
      {
          "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
          "InstanceType": "m3.2xlarge",
          "Placement": {
              "AvailabilityZone": "us-west-2b"
          }
      },
      {
          "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
          "InstanceType": "r3.2xlarge",
          "Placement": {
              "AvailabilityZone": "us-west-2c"
          }
      }
  ]
}
```

Subred

```
{
```

```
    "SpotPrice": "0.70",
    "TargetCapacity": 30,
    "AllocationStrategy": "diversified",
    "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
    "LaunchSpecifications": [
        {
            "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
            "InstanceType": "c4.2xlarge",
            "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d"
        },
        {
            "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
            "InstanceType": "m3.2xlarge",
            "SubnetId": "subnet-2a2b3c4d"
        },
        {
            "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
            "InstanceType": "r3.2xlarge",
            "SubnetId": "subnet-3a2b3c4d"
        }
    ]
}
```

Ejemplo 6: inicialización de una flota de spot con ponderación de instancias

En los siguientes ejemplos se usa ponderación de instancias, que significa que el precio se determina por hora de unidad en lugar de por hora de instancia. Cada configuración de inicialización enumera un tipo de instancia y una ponderación diferentes. La flota de spot selecciona el tipo de instancia con el menor precio por hora de unidad. La flota de spot calcula el número de instancias de spot que debe iniciar mediante la división de la capacidad de destino por la ponderación de instancias. Si el resultado no es un entero, la flota de spot lo redondea al siguiente entero, de manera que el tamaño de la flota no esté por debajo de su capacidad de destino.

Si la solicitud de `r3.2xlarge` se realiza con éxito, la spot aprovisiona 4 de estas instancias. Se divide 20 por 6 que da un total de 3,33 instancias, que se redondean a 4 instancias.

Si la solicitud de `c3.xlarge` se realiza con éxito, la spot aprovisiona 7 de estas instancias. Se divide 20 por 3 que da un total de 6,66 instancias, que se redondean a 7 instancias.

Para obtener más información, consulte Utilice la ponderación de instancias para gestionar los costes y el rendimiento de la flota de EC2 o la flota de spot..

Zona de disponibilidad

```
{
  "SpotPrice": "0.70",
  "TargetCapacity": 20,
  "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
  "LaunchSpecifications": [
      {
          "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
          "InstanceType": "r3.2xlarge",
          "Placement": {
              "AvailabilityZone": "us-west-2b"
          },
          "WeightedCapacity": 6
      },
      {
          "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
          "InstanceType": "c3.xlarge",
          "Placement": {
              "AvailabilityZone": "us-west-2b"
          },
          "WeightedCapacity": 3
      }
    ]
}
```

Subred

```
{
  "SpotPrice": "0.70",
  "TargetCapacity": 20,
  "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
  "LaunchSpecifications": [
      {
          "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
          "InstanceType": "r3.2xlarge",
          "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d",
          "WeightedCapacity": 6
      },
      {
          "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
          "InstanceType": "c3.xlarge",
          "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d",
```

```
            "WeightedCapacity": 3
        }
    ]
}
```

Ejemplo 7: inicialización de una flota de spot con capacidad bajo demanda

Para asegurarse de que dispone siempre de capacidad de instancias, puede incluir una solicitud de capacidad bajo demanda en la solicitud de flota de spot. Si hay capacidad, siempre se cumple la solicitud bajo demanda. El saldo de la capacidad de destino se cumple como spot si hay capacidad y disponibilidad.

En el siguiente ejemplo se especifica una capacidad de destino deseada de 10, de las que 5 unidades deben ser de capacidad bajo demanda. La capacidad de spot no se especifica; sino que está implícita en el saldo de la capacidad de destino menos la capacidad bajo demanda. Amazon EC2 inicia 5 unidades de capacidad como unidades bajo demanda y 5 unidades de capacidad (10 - 5 = 5) como unidades de spot si hay disponibilidad y capacidad de Amazon EC2 disponible.

```
{
  "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
  "AllocationStrategy": "lowestPrice",
  "TargetCapacity": 10,
  "SpotPrice": null,
  "ValidFrom": "2018-04-04T15:58:13Z",
  "ValidUntil": "2019-04-04T15:58:13Z",
  "TerminateInstancesWithExpiration": true,
  "LaunchSpecifications": [],
  "Type": "maintain",
  "OnDemandTargetCapacity": 5,
  "LaunchTemplateConfigs": [
    {
      "LaunchTemplateSpecification": {
        "LaunchTemplateId": "lt-0dbb04d4a6cca5ad1",
        "Version": "2"
      },
      "Overrides": [
        {
          "InstanceType": "t2.medium",
          "WeightedCapacity": 1,
          "SubnetId": "subnet-d0dc51fb"
        }
```

```
      ]
    }
  ]
}
```

Ejemplo 8: configurar el reequilibrio de capacidad para iniciar instancias de spot de reemplazo

En el siguiente ejemplo, se configura una flota de spot para iniciar una instancia de spot de reemplazo cuando Amazon EC2 emita una recomendación de reequilibrio para una instancia de spot en su flota. Para configurar el reemplazo automático de instancias de spot, en `ReplacementStrategy` especifique `launch-before-terminate`. Para configurar el retraso de tiempo desde la inicialización de las nuevas instancias de spot de reemplazo hasta la eliminación automática de las instancias de spot anteriores, especifique en `termination-delay` un valor en segundos. Para obtener más información, consulte Opciones de configuración.

> **Note**
>
> Recomendamos utilizar `launch-before-terminate` solo si puede predecir cuánto tiempo tardarán en completarse los procedimientos de cierre de instancias. Esto garantiza que las instancias anteriores terminen solo después de que se hayan completado los procedimientos de cierre. Se cobrará por todas las instancias mientras se ejecutan.

La efectividad de la estrategia de reequilibrio de capacidad depende del número de grupos de capacidades de spot especificados en la solicitud flota de spot. Se recomienda configurar la flota con un conjunto diversificado de tipos de instancia y zonas de disponibilidad y para `AllocationStrategy`especificar `capacityOptimized`. Para obtener más información sobre lo que debe tener en cuenta al momento de configurar una flota de spot para el reequilibrio de la capacidad, consulte Utilice el reequilibrio de capacidad en la flota de EC2 y la flota de spot para reemplazar las instancias de spot en riesgo.

```
{
    "SpotFleetRequestConfig": {
        "AllocationStrategy": "capacityOptimized",
        "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-
role",
        "LaunchTemplateConfigs": [
            {
```

```
                "LaunchTemplateSpecification": {
                    "LaunchTemplateName": "LaunchTemplate",
                    "Version": "1"
                },
                 "Overrides": [
                       {
                           "InstanceType": "c3.large",
                           "WeightedCapacity": 1,
                           "Placement": {
                               "AvailabilityZone": "us-east-1a"
                           }
                       },
                       {
                           "InstanceType": "c4.large",
                           "WeightedCapacity": 1,
                           "Placement": {
                               "AvailabilityZone": "us-east-1a"
                           }
                       },
                       {
                           "InstanceType": "c5.large",
                           "WeightedCapacity": 1,
                           "Placement": {
                               "AvailabilityZone": "us-east-1a"
                           }
                       }
                ]
            }
    ],
        "TargetCapacity": 5,
        "SpotMaintenanceStrategies": {
            "CapacityRebalance": {
                "ReplacementStrategy": "launch-before-terminate",
                "TerminationDelay": "720"
            }
        }
    }
}
```

Ejemplo 9: lanzamiento de instancias de spot en una flota de capacidad optimizada

En el siguiente ejemplo se demuestra cómo configurar una flota de spot con una estrategia de asignación de spot que optimiza la capacidad. Para optimizar la capacidad, debe establecer `AllocationStrategy` en `capacityOptimized`.

En el siguiente ejemplo, las tres especificaciones de inicialización determinan tres grupos de capacidad de spot. La capacidad de destino es de 50 instancias de spot. La flota de spot intenta iniciar 50 instancias de spot en el grupo de capacidad de spot con capacidad óptima para el número de instancias que va a iniciar.

```
{
    "TargetCapacity": "50",
    "SpotFleetRequestConfig": {
        "AllocationStrategy": "capacityOptimized",
    },
    "LaunchTemplateConfigs": [
        {
            "LaunchTemplateSpecification": {
                "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
                "Version": "1"
            },
            "Overrides": [
                {
                    "InstanceType": "r4.2xlarge",
                    "AvailabilityZone": "us-west-2a"
                },
                {
                    "InstanceType": "m4.2xlarge",
                    "AvailabilityZone": "us-west-2b"
                },
                {
                    "InstanceType": "c5.2xlarge",
                    "AvailabilityZone": "us-west-2b"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

Ejemplo 10: lanzamiento de instancias de spot en una flota de capacidad optimizada con prioridades

En el siguiente ejemplo se demuestra cómo configurar una flota de spot con una estrategia de asignación de spot que optimiza la capacidad mientras se utiliza la prioridad sobre la base del mejor esfuerzo.

Cuando se utiliza la estrategia de asignación `capacityOptimizedPrioritized`, puede utilizar el parámetro `Priority` para especificar las prioridades de los grupos de capacidad de spot, donde cuanto menor es el número, mayor es la prioridad. También puede establecer la misma prioridad para varios grupos de capacidad de spot si los prefiere por igual. Si no establece una prioridad para un grupo, este se considerará último en términos de prioridad.

Para priorizar los grupos de capacidad de spot, debe establecer `AllocationStrategy` en `capacityOptimizedPrioritized`. La flota de spot optimizará primero la capacidad, pero respetará las prioridades sobre la base del mejor esfuerzo (por ejemplo, si el respeto de las prioridades no afecta significativamente la capacidad de la flota de spot para aprovisionar capacidad óptima). Esta es una buena opción para cargas de trabajo en las que se debe minimizar la posibilidad de interrupción y también importa la preferencia por ciertos tipos de instancias.

En el siguiente ejemplo, las tres especificaciones de lanzamiento determinan tres grupos de capacidad de spot. Cada grupo se prioriza, de manera que cuanto menor sea el número, mayor es la prioridad. La capacidad de destino es de 50 instancias de spot. La flota de spot intenta iniciar 50 instancias de spot en el grupo de capacidad de spot con la máxima prioridad sobre la base del mejor esfuerzo, pero optimiza primero la capacidad.

```
{
    "TargetCapacity": "50",
    "SpotFleetRequestConfig": {
        "AllocationStrategy": "capacityOptimizedPrioritized"
    },
    "LaunchTemplateConfigs": [
        {
            "LaunchTemplateSpecification": {
                "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
                "Version": "1"
            },
            "Overrides": [
                {
                    "InstanceType": "r4.2xlarge",
```

```
                   "Priority": 1,
                    "AvailabilityZone": "us-west-2a"
                },
                {
                        "InstanceType": "m4.2xlarge",
                        "Priority": 2,
                        "AvailabilityZone": "us-west-2b"
                },
                {
                        "InstanceType": "c5.2xlarge",
                        "Priority": 3,
                        "AvailabilityZone": "us-west-2b"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

Ejemplo 11: inicialización de instancias de spot en una flota priceCapacityOptimized

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo configurar una flota de spot con una estrategia de asignación de spot que optimiza tanto para la capacidad como para el precio más bajo. Para optimizar la capacidad, además de tener en cuenta el precio, debe establecer el elemento `AllocationStrategy` de spot en `priceCapacityOptimized`.

En el siguiente ejemplo, las tres especificaciones de inicialización determinan tres grupos de capacidad de spot. La capacidad de destino es de 50 instancias de spot. La flota de spot intenta iniciar 50 instancias de spot en el grupo de capacidad de spot con capacidad óptima para la cantidad de instancias que se van a iniciar y, al mismo tiempo, elegir el grupo que tenga el precio más bajo.

```
{
    "SpotFleetRequestConfig": {
        "AllocationStrategy": "priceCapacityOptimized",
        "OnDemandAllocationStrategy": "lowestPrice",
        "ExcessCapacityTerminationPolicy": "default",
        "IamFleetRole": "arn:aws:iam::111111111111:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-
role",
        "LaunchTemplateConfigs": [
            {
                "LaunchTemplateSpecification": {
```

```
                    "LaunchTemplateId": "lt-0123456789example",
                    "Version": "1"
                },
                "Overrides": [
                     {
                          "InstanceType": "r4.2xlarge",
                          "AvailabilityZone": "us-west-2a"
                     },
                     {
                          "InstanceType": "m4.2xlarge",
                          "AvailabilityZone": "us-west-2b"
                     },
                     {
                          "InstanceType": "c5.2xlarge",
                          "AvailabilityZone": "us-west-2b"
                     }
                ]
            }
        ],
        "TargetCapacity": 50,
        "Type": "request"
    }
}
```

Ejemplo 12: configuración de la selección de tipos de instancia basada en atributos

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo configurar una flota de spot para utilizar la selección de tipos de instancia basada en atributos para identificar los tipos de instancia. Para especificar los atributos de instancia necesarios, especifique los atributos en la estructura de `InstanceRequirements`.

En el siguiente ejemplo, se especifican dos atributos de instancia:

- `VCpuCount`: se especifica un mínimo de 2 vCPU. Como no se especifica ningún máximo, no hay ningún límite máximo.
- `MemoryMiB`: se especifica un mínimo de 4 MiB de memoria. Como no se especifica ningún máximo, no hay ningún límite máximo.

Se identificarán los tipos de instancia que tengan 2 o más vCPU y 4 MiB o más de memoria. Sin embargo, la protección de precios y la estrategia de asignación pueden excluir algunos tipos de instancias cuando la flota de spot aprovisiona la flota.

Para obtener una lista y descripciones de todos los atributos posibles que se pueden especificar, consulte InstanceRequirements en la Referencia de la API de Amazon EC2.

```
{
 "AllocationStrategy": "priceCapacityOptimized",
 "TargetCapacity": 20,
 "Type": "request",
 "LaunchTemplateConfigs": [{
  "LaunchTemplateSpecification": {
   "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
   "Version": "1"
  },
  "Overrides": [{
   "InstanceRequirements": {
    "VCpuCount": {
     "Min": 2
    },
    "MemoryMiB": {
     "Min": 4
    }
   }
  }]
 }]
}
```

Cuotas para la flota de EC2 y la flota de spot

Su Cuenta de AWS tiene cuotas predeterminadas, anteriormente conocidas como “límites”, para cada servicio de AWS. A menos que se indique lo contrario, cada cuota es específica de la región.

Las cuotas habituales de Amazon EC2 se aplican a las instancias lanzadas por una flota de EC2 o una flota de spot, como los límites de instancias de spot y los límites de volumen.

Además, su Cuenta de AWS tiene las siguientes cuotas relacionadas con la flota de EC2 y la flota de spot:

Descripción de la cuota	Cuota
Cantidad de flotas de EC2 y flotas de spot por región del tipo `maintain` y `request` en los estados `active`, `deleted_running` y `cancelled_running`	1000 [1] [2] [3]
Cantidad de flotas de EC2 del tipo `instant`	Sin límite
Cantidad de grupos de capacidad de spot (combinación única de tipo de instancia y subred) para flotas de EC2 y flotas de spot del tipo `maintain` y `request`	300[1]
Cantidad de grupos de capacidad de spot (combinación única de tipo de instancia y subred) para flotas de EC2 del tipo `instant`	Sin límite
Tamaño de los datos de usuario en una especificación de inicialización	16 KB [2]
Capacidad de destino por flota de EC2 o flota de spot	10 000
Número de reservas de capacidad por solicitud de flota de EC2 cuando se utiliza `ReservedCapacityOptions`	5000[2]
Capacidad de destino en todas las Flotas de EC2 y Flotas de spot en una región	100 000 [1]
Una solicitud de flota de EC2 o de flota de spot no puede abarcar varias regiones.	
Una solicitud de flota de EC2 o una solicitud de flota de spot no puede abarcar diferentes subredes de la misma zona de disponibilidad.	

[1] Estas cuotas se aplican a sus flotas de EC2 y a sus flotas de spot.

[2] Se trata de cuotas fijas. No es posible solicitar un aumento de estas cuotas.

[3] Después de eliminar una flota de EC2 o cancelar una solicitud de flota de spot, y si se especificó que la flota no debe finalizar sus instancias de spot cuando se eliminó o canceló la solicitud, la solicitud de flota ingresa en el estado `deleted_running` (flota de EC2) o `cancelled_running` (flota de spot) y las instancias siguen ejecutándose hasta que se interrumpan o se terminen manualmente. Si termina las instancias, la solicitud de flota ingresa en el estado `deleted_terminating` (flota de EC2) o `cancelled_terminating` (flota de spot) y no cuenta para calcular esta cuota. Para obtener más información, consulte Eliminar una solicitud de flota de EC2 y las instancias en la flota y Cancelación (eliminación) de una solicitud de flota de spot.

Solicitar un aumento de la cuota de la capacidad de destino

Si necesita incrementar la cuota predeterminada de la capacidad de destino, puede solicitar un aumento de cuota.

Para solicitar un aumento de la cuota de la capacidad de destino

1. Abra el formulario Crear caso del centro Soporte.
2. Seleccione Aumento del límite de servicio.
3. En Tipo de límite, elija Flota de EC2.
4. En Región, elija la región de AWS en la que solicita el aumento de la cuota.
5. En Límite, elija Capacidad de flota de destino por flota (en unidades) o Capacidad de flota de destino por región (en unidades), según la cuota que desee aumentar.
6. En Nuevo valor de límite, ingrese el nuevo valor de la cuota.
7. Para solicitar el aumento de otra cuota, elija Agregar otra solicitud y repita los pasos 4 a 6.
8. En Descripción del caso de uso, ingrese el motivo para solicitar un aumento de cuota.
9. En Opciones de contacto, especifique el idioma de contacto y el método de contacto preferidos.
10. Elija Enviar.

Redes en Amazon EC2

Amazon VPC le permite iniciar recursos de AWS, como instancias de Amazon EC2, en una red virtual dedicada a la cuenta de AWS, conocida como nube privada virtual (VPC). Al iniciar una instancia, puede seleccionar una subred de la VPC. La instancia está configurada con una interfaz de red principal, que es una tarjeta de red virtual lógica. La instancia recibe una dirección IP privada principal de la dirección IPv4 de la subred y se asigna a la interfaz de red principal.

Puede controlar si la instancia recibe una dirección IP pública del grupo de direcciones IP públicas de Amazon. La dirección IP pública de una instancia se asocia a su instancia solo hasta que se detenga o finalice. Si necesita una dirección IP pública persistente, puede asignar una dirección IP elástica para su cuenta AWS y asociarla con una instancia o una interfaz de red. Una dirección IP elástica permanece asociada a su cuenta AWS hasta que la libere, y puede moverla de una instancia a otra según sea necesario. Puede traer su propio intervalo de direcciones IP a su cuenta AWS, donde aparece como un grupo de direcciones y, a continuación, asignar direcciones IP elásticas desde su grupo de direcciones.

Para aumentar el rendimiento de la red y reducir la latencia, puede iniciar instancias en un grupo de ubicación. Puede obtener un Packet Per Second (PPS, Rendimiento de paquete por segundo) significativamente mayor utilizando una red mejorada. Puede acelerar las aplicaciones de informática y machine learning de alto rendimiento mediante un Elastic Fabric Adapter (EFA), que es un dispositivo de red que se puede conectar a un tipo de instancia compatible.

Características

- Regiones y zonas
- Direccionamiento IP de instancias Amazon EC2
- Nombres de host y dominios de instancias de EC2
- Traiga sus propias direcciones IP (BYOIP) a Amazon EC2
- Direcciones IP elásticas
- Interfaces de red elásticas
- Ancho de banda de red de instancias de Amazon EC2
- Redes mejoradas en instancias de Amazon EC2
- Elastic Fabric Adapter para cargas de trabajo de HPC y IA o ML en Amazon EC2
- Topología de Amazon EC2

- Grupos de ubicación para instancias de Amazon EC2
- Unidad de transmisión máxima (MTU) de red de la instancia de EC2
- Nubes privadas virtuales para sus instancias EC2
- Redes adicionales

Regiones y zonas

Amazon EC2 está alojado en varias ubicaciones de todo el mundo. Estas ubicaciones se componen de Regiones de AWS, zonas de disponibilidad, locales AWS Outposts y de Wavelength.

- Las regiones son áreas geográficas independientes.
- Las zonas de disponibilidad son varias ubicaciones aisladas dentro de cada región.
- Las Local Zones le proporcionan la capacidad de colocar recursos, como por ejemplo de computación y de almacenamiento, en varias ubicaciones más cercanas a los usuarios finales.
- Wavelength Zones le ofrece la posibilidad de crear aplicaciones que ofrecen latencias ultrabajas a dispositivos 5G y usuarios finales. Wavelength implementa servicios de computación y almacenamiento de AWS estándar al borde de redes 5G de operadores de telecomunicaciones.
- AWS Outposts ofrece servicios nativos AWS, infraestructura y modelos operativos a prácticamente cualquier centro de datos, espacio de colocación o instalación local.

AWS opera centros de datos con tecnología de vanguardia y alta disponibilidad. Aunque es infrecuente, puede suceder que se produzcan errores que afecten a la disponibilidad de las instancias que están en la misma ubicación. Si aloja todas las instancias en una misma ubicación y se produce un error en ella, ninguna de las instancias estaría disponible.

Para obtener más información, consulte Infraestructura global de AWS.

Contenido

- Regions
- Zonas de disponibilidad
- Zonas locales
- Zonas de Wavelength
- AWS Outposts

Regions

Cada región se ha diseñado para que esté totalmente aislada de las demás regiones. Con ello se consigue la mejor tolerancia a errores y estabilidad posibles.

Cuando lance una instancia, seleccione una región que coloque sus instancias cerca de determinados clientes, o que cumpla los requisitos legales o de otra índole que tenga. Puede lanzar instancias en varias regiones.

Cuando se consultan los recursos, solo se ven los recursos vinculados a la región especificada. Esto se debe a que las regiones están aisladas entre sí y no replicamos automáticamente los recursos en distintas regiones.

Regiones disponibles

Para ver una lista con las regiones disponibles, consulte AWSRegiones.

Puntos de conexión regionales para Amazon EC2

Cuando trabaja con una instancia usando la interfaz de línea de comandos o las acciones de API, debe especificar el punto de conexión regional. Para obtener más información acerca de las regiones y los puntos de conexión disponibles para Amazon EC2, consulte Amazon EC2 service endpoints en la Guía para desarrolladores de Amazon EC2.


Para obtener más información, consulte Regiones de AWS en la Guía del usuario de zonas de disponibilidad y Regiones de AWS.

Zonas de disponibilidad

Cada región tiene varias ubicaciones aisladas conocidas como zonas de disponibilidad. El código de la zona de disponibilidad es el código de la región seguido de un identificador de letra. Por ejemplo, `us-east-1a`.

Al lanzar instancias EC2 en varias zonas de disponibilidad, puede proteger sus aplicaciones del fallo de una única ubicación en la región.

El siguiente diagrama ilustra varias zonas de disponibilidad en una región de AWS. La zona de disponibilidad A y la zona de disponibilidad B tienen una subred cada una y cada subred tiene instancias EC2. La zona de disponibilidad C no tiene subredes, por lo que no se pueden iniciar instancias en esta zona de disponibilidad.



Para obtener más información, consulte Nubes privadas virtuales para sus instancias EC2.

Disponibilidad por región

Para ver la lista de zonas de disponibilidad por región, consulte AWSZonas de disponibilidad.

Instancias en zonas de disponibilidad

Al lanzar una instancia, selecciona una región y una nube privada virtual (VPC). A continuación, puede seleccionar una subred de una de las zonas de disponibilidad o dejar que nosotros elijamos una subred por usted. Cuando lance sus instancias iniciales, le recomendamos que nos deje seleccionar una Zona de Disponibilidad para usted basándonos en el estado del sistema y la capacidad disponible. Si lanza instancias adicionales, especifique una Zona de disponibilidad solo si sus nuevas instancias deben estar cerca o separadas de sus instancias existentes.

Si distribuye instancias entre varias zonas de disponibilidad y una instancia falla, puede diseñar su aplicación para que una instancia de otra zona de disponibilidad gestione las solicitudes en su lugar.


Para obtener más información, consulte Zonas de disponibilidad de AWS en la Guía del usuario de zonas de disponibilidad y Regiones de AWS.

Zonas locales

Una zona local es una extensión de una región de AWS que se encuentra geográficamente cerca de los usuarios. Las zonas locales tienen sus propias conexiones a Internet y son compatibles con Direct Connect, por lo que los recursos creados en una zona local pueden brindar a los usuarios locales comunicaciones de baja latencia. Para obtener más información, consulte la sección ¿Qué son las zonas locales de AWS? en la Guía del usuario de zonas locales de AWS.

El código de una zona local es el código de su región seguido de un identificador que indica su ubicación física. Por ejemplo, `us-west-2-lax-1` en Los Ángeles.

En el siguiente diagrama, se ilustran la región `us-west-2` de AWS, dos de sus zonas de disponibilidad y dos de sus zonas locales. La VPC abarca las zonas de disponibilidad y una de las zonas locales. Cada zona de la VPC tiene una subred y cada subred tiene una instancia.



Local Zones disponibles

Para ver la lista de zonas locales disponibles, consulte Available Local Zones en la Guía del usuario de Zonas locales de AWS. Para ver la lista de zonas locales anunciadas, consulte las Ubicaciones de zonas locales de AWS.

Instancias en zonas locales

Para utilizar una Local Zone, primero debe habilitarla. A continuación, cree una subred en la zona local. Puede especificar la subred de la zona local al iniciar las instancias, lo que la coloca en la subred de la zona local en la zona local.

Cuando inicializa una instancia en una zona local, también puede asignar una dirección IP desde un grupo periférico de red. Un grupo de bordes de red es un conjunto único de zonas de disponibilidad, Local Zones o zonas de Wavelength desde las que AWS anuncia direcciones IP, como, por ejemplo, `us-west-2-lax-1a`. Puede asignar las siguientes direcciones IP desde un grupo de perímetros de red:

- Direcciones IPv4 elásticas proporcionadas por Amazon
- Direcciones IPv6 de VPC proporcionadas por Amazon (disponibles solo en las zonas de Los Ángeles)

Para obtener más información sobre cómo iniciar una instancia en una Zona local, consulte Introducción a Zonas locales de AWS en la Guía del usuario de Zonas locales de AWS.


Zonas de Wavelength

AWS Wavelength permite a los desarrolladores crear aplicaciones que ofrecen una latencia extremadamente baja para dispositivos móviles y usuarios finales. Wavelength implementa servicios de computación y almacenamiento de AWS estándar al borde de redes 5G de operadores de telecomunicaciones. Los desarrolladores pueden ampliar una nube privada virtual (VPC) a una o varias zonas de Wavelength y, a continuación, utilizar recursos de AWS como instancias de Amazon EC2 para ejecutar aplicaciones que requieren una latencia extremadamente baja y una conexión a los servicios de AWS en la región.

Una zona de Wavelength es una zona aislada en la ubicación del operador donde se implementa la infraestructura de Wavelength. Las zonas de Wavelength están vinculadas a una región. Una zona de Wavelength es una extensión lógica de una región y está administrada por el plano de control de la región.

El código de una zona Wavelength es el código de su región seguido de un identificador que indica la ubicación física. Por ejemplo, `us-east-1-wl1-bos-wlz-1` en Boston.

En el siguiente diagrama, se ilustran la región `us-west-2` de AWS, dos de sus zonas de disponibilidad y una zona Wavelength. La VPC abarca las zonas de disponibilidad y la zona Wavelength. Cada zona de la VPC tiene una subred y cada subred tiene una instancia.



Las zonas de Wavelength no están disponibles en todas las regiones. Para obtener información sobre las regiones que admiten zonas de Wavelength, consulte Zonas de Wavelength disponibles en la Guía para desarrolladores de AWS Wavelength.

Zonas de Wavelength disponibles

Para obtener una lista de las zonas de Wavelength disponibles, consulte Available Wavelength Zones en la Guía de AWS Wavelength.

Instancias en zonas de Wavelength

Para utilizar una zona de Wavelength, primero debe darse de alta en la zona. A continuación, cree una subred en la zona de Wavelength. Puede especificar la subred de Wavelength al inicializar instancias. También asigna una dirección IP de operador de un grupo de perímetros de red, que es un conjunto único de zonas de disponibilidad, Local Zones o zonas de Wavelength desde las que AWS anuncia direcciones IP, por ejemplo, `us-east-1-wl1-bos-wlz-1`.


Para obtener instrucciones paso a paso para iniciar una instancia en una zona de Wavelength, consulte Get started with AWS Wavelength en la Guía para desarrolladores de AWS Wavelength.

AWS Outposts

AWS Outposts es un servicio completamente administrado que extiende la infraestructura, los servicios, las API y las herramientas de AWS a las instalaciones del cliente. Al proporcionar acceso local a la infraestructura administrada de AWS, AWS Outposts habilita a los clientes a crear y ejecutar aplicaciones en las instalaciones mediante el uso de las mismas interfaces de programación que en las regiones de AWS, al mismo tiempo que utilizan recursos informáticos y de almacenamiento locales para reducir la latencia y las necesidades de procesamiento de datos locales.

Un Outpost es un grupo de capacidad informática y de almacenamiento de AWS implementada en un sitio del cliente. AWS opera, supervisa y administra esta capacidad como parte de una región de AWS. Puede crear subredes en el Outpost y especificarlas cuando cree recursos de AWS. Las instancias en las subredes de Outpost se comunican con otras instancias en la región de AWS mediante el uso de direcciones IP privadas, todo dentro de la misma VPC.

En el siguiente diagrama, se ilustran la región `us-west-2` de AWS, dos de sus zonas de disponibilidad y un Outpost. La VPC abarca las zonas de disponibilidad y el Outpost. El Outpost se encuentra en las instalaciones de un centro de datos del cliente. Cada zona de la VPC tiene una subred y cada subred tiene una instancia.



Instancias en un Outpost

Para empezar a usar AWS Outposts, debe crear un Outpost y solicitar capacidad de Outpost. AWS Outposts ofrece dos formatos: los bastidores de Outposts y los servidores de Outposts. Para obtener más información acerca de las configuraciones de Outposts, consulte AWS Outposts Family. Una vez que esté instalado el equipo de Outpost, la capacidad de computación y de almacenamiento estarán disponibles cuando se inicialicen instancias de EC2 en su Outpost.

Para inicializar instancias de EC2, debe crear una subred de Outpost. Los grupos de seguridad controlan el tráfico entrante y saliente de las instancias en una subred de Outpost, al igual que lo hacen para las instancias de una subred de una zona de disponibilidad. Para conectarse a instancias en subredes Outpost utilizando SSH, especifique un par de claves cuando las lance, al igual que hace para instancias en subredes de Zona de disponibilidad.

Para obtener más información, consulte Get started with Outposts racks o Get started with Outposts servers.

Volúmenes en un bastidor de Outposts

Si la capacidad de computación de Outposts está en un bastidor de Outposts, puede crear volúmenes de EBS en la subred de Outposts que haya creado. Al crear el volumen, especifique el nombre de recurso de Amazon (ARN) del Outpost.

El siguiente comando create-volume crea un volumen vacío de 50 GB en el Outpost especificado.

```
aws ec2 create-volume --availability-zone us-east-2a --outpost-arn arn:aws:outposts:us-east-2:123456789012:outpost/op-03e6fecad652a6138 --size 50
```

Puede modificar dinámicamente el tamaño de los Amazon EBS volúmenes de gp2 sin desvincularlos. Para obtener más información acerca de cómo modificar un volumen sin desasociarlo, consulte Solicitar modificaciones a los volúmenes de EBS en la Guía del usuario de Amazon EBS.

Se recomienda limitar el volumen raíz de una instancia de un bastidor de Outpost a 30 GiB o menos. Puede especificar volúmenes de datos en la asignación de dispositivos de bloques de la AMI o la instancia para proporcionar almacenamiento adicional. Para recortar los bloques no utilizados del volumen raíz, consulte Cómo crear volúmenes de EBS dispersos en el blog de la red de socios de AWS.

Se recomienda aumentar el tiempo de espera de NVMe para el volumen raíz. Para obtener más información, consulte Tiempo de espera de las operaciones de E/S en la Guía del usuario de Amazon EBS.

Volúmenes en un servidor de Outposts

Las instancias en servidores Outposts proporcionan volúmenes de almacén de instancias pero no son compatibles con volúmenes de EBS. Elija una AMI basada en Amazon EBS con una sola instantánea de EBS. Elija un tamaño de instancia con suficiente almacenamiento de instancias para cumplir con las necesidades de la aplicación. Para obtener más información, consulte Límites de volúmenes de almacén de instancias.

Direccionamiento IP de instancias Amazon EC2

Tanto Amazon EC2 como Amazon VPC admiten los protocolos de direcciones IPv4 e IPv6. De forma predeterminada, Amazon VPC utiliza el protocolo de direcciones IPv4 y este comportamiento no se puede desactivar. Cuando crea una VPC, debe especificar un bloque de CIDR IPv4 (un intervalo de direcciones IPv4 privadas). De manera opcional, puede asignar un bloque de CIDR IPv6 a su VPC y asignar direcciones IPv6 de dicho bloque a instancias de las subredes.

Al lanzar una instancia de EC2, puede especificar una VPCy una subred. La instancia recibe una dirección IPv4 privada del rango CIDR de la subred. Opcionalmente, puede configurar sus instancias con direcciones IPv4 públicas y direcciones IPv6. Si las instancias de EC2 en diferentes VPC se comunican mediante direcciones IP públicas, el tráfico permanece en la red global privada de AWS y no atraviesa la Internet pública.

Contenido

- Direcciones IPv4 privadas
- Direcciones IPv4 públicas
- Optimización de las direcciones IPv4 públicas
- Direcciones IPv6
- Varias direcciones IP
- Nombres de host de instancias de EC2
- Direcciones de enlace local
- Administración de las direcciones IPv4 de las instancias de EC2
- Administración de las direcciones IPv6 de las instancias de EC2

- Direcciones IP secundarias para sus instancias de EC2
- Configuración de direcciones IPv4 privadas secundarias para instancias de Windows

Direcciones IPv4 privadas

Una dirección IPv4 privada es una dirección IP a la que no se puede obtener acceso desde Internet. Las direcciones IPv4 privadas se usan para la comunicación entre las instancias de una misma VPC. Para obtener más información acerca de los estándares y las especificaciones de las direcciones IPv4 privadas, consulte RFC 1918. Asignamos direcciones IPv4 privadas a las instancias mediante DHCP.

> **Note**
>
> Puede crear una VPC con un bloque de CIDR direccionable públicamente externo a los intervalos de direcciones IPv4 privadas especificadas en RFC 1918. Sin embargo, para esta documentación, las direcciones IP privadas IPv4 (o "direcciones IP privadas") son aquellas que se encuentran en el intervalo de CIDR IPv4 de su VPC.

Las subredes de VPC pueden ser de uno de los siguientes tipos:

- Subredes solo IPv4: solo puede crear recursos en estas subredes con direcciones IPv4 asignadas a ellas.
- Subredes solo IPv6: solo puede crear recursos en estas subredes con direcciones IPv6 asignadas a ellas.
- Subredes IPv4 e IPv6: puede crear recursos en estas subredes con direcciones IPv4 o IPv6 asignadas a ellas.

Al iniciar una instancia de EC2 en una subred de solo IPv4 o de doble pila (IPv4 e IPv6), la instancia recibe una dirección IP privada principal del rango de direcciones IPv4 de la subred. Para obtener más información, consulte dirección IP en la Guía del usuario de Amazon VPC. Si no especifica ninguna dirección IP privada principal al iniciar la instancia, se seleccionará una dirección IP disponible en el intervalo IPv4 de la subred en su nombre. Todas las instancias tienen una interfaz de red predeterminada (índice 0) a la que se asigna la dirección IPv4 privada principal. También es posible especificar direcciones IPv4 privadas adicionales, conocidas como direcciones IPv4 privadas secundarias. A diferencia de las direcciones IP privadas principales, es posible volver a asignar

direcciones IP privadas secundarias de una instancia a otra. Para obtener más información, consulte Varias direcciones IP.

Una dirección IPv4 privada, independientemente de si es una dirección principal o secundaria, permanece asociada a la interfaz de red cuando se detiene y reinicia o se hiberna y se reinicia la instancia, y se libera cuando finaliza la instancia.

Direcciones IPv4 públicas

Una dirección IP pública es una dirección IPv4 a la que se puede tener acceso desde Internet. Las direcciones públicas se usan para la comunicación entre sus instancias e Internet.

Cuando se inicia una instancia en una VPC predeterminada, recibe una dirección IP pública de forma predeterminada. Cuando se inicia una instancia en una VPC no predeterminada, la subred tiene un atributo que determina si las instancias iniciadas en esa subred reciben una dirección IP pública del grupo de direcciones IPv4 públicas. De forma predeterminada, las instancias iniciadas en una subred no predeterminada no reciben ninguna dirección IP pública.

Para controlar si una instancia recibe una dirección IP pública como se indica a continuación:

- Modifique el atributo de direcciones IP públicas de la subred. Para obtener más información, consulte Modificación del atributo de direcciones IPv4 públicas de su subred en la Guía del usuario de Amazon VPC.
- Habilite o deshabilite la característica de direcciones IP públicas durante el lanzamiento. Esto anulará el atributo de direcciones IP públicas de la subred. Para obtener más información, consulte Asignación de una dirección IPv4 pública durante el lanzamiento.
- Anule la asignación de una dirección IP pública a la instancia después del lanzamiento. Para obtener más información, consulte the section called “Administrar direcciones IP”.

La dirección IP pública se asigna a su instancia de entre el grupo de direcciones IPv4 públicas de Amazon y no se asocia con su cuenta de AWS. Cuando se desvincula una dirección IP pública de su instancia, esta se libera de nuevo al grupo de direcciones IPv4 públicas y usted deja de poderlas utilizar.

En los siguientes casos, la dirección IP pública se libera de la instancia y se asigna una nueva:

- La dirección IP pública se libera cuando una instancia se detiene, se hiberna o se finaliza. Cuando se inicia una instancia detenida o hibernada, se asigna una dirección IP pública nueva.

- La dirección IP pública se libera cuando asocia una dirección IP elástica a la instancia. Cuando se desvincula una dirección IP elástica de la instancia, se asigna una dirección IP pública nueva.
- Si se libera la dirección IP pública de una instancia y esta tiene una interfaz de red secundaria, no se asigna una dirección IP pública nueva.
- Si se libera la dirección IP pública de una instancia y esta tiene una dirección IP privada secundaria asociada a una dirección IP elástica, no se asigna una dirección IP pública nueva.

Si necesita una dirección IP pública persistente que se pueda asociar a instancias o desde instancias según sus necesidades, utilice una dirección IP elástica.

Si utiliza un DNS dinámico para asignar un nombre de DNS ya existente a la dirección IP pública de una instancia nueva, es posible que la dirección IP tarde hasta 24 horas en propagarse por Internet. A consecuencia de ello, es posible que las instancias nuevas no reciban tráfico, mientras que las instancias finalizadas sigan recibiendo solicitudes. Para solucionar este problema, use una dirección IP elástica. Puede asignar su propia dirección IP elástica y asociarla a su instancia. Para obtener más información, consulte Direcciones IP elásticas.

Si utiliza el administrador de direcciones IP (IPAM) de Amazon VPC, puede obtener un bloque contiguo de direcciones IPv4 públicas de AWS y utilizarlo para asignar direcciones IP elásticas a los recursos de AWS. El uso de bloques de direcciones IPv4 contiguos puede reducir considerablemente la sobrecarga de administración de las listas de control de acceso de seguridad y simplificar la asignación y el seguimiento de las direcciones IP para las empresas que van escalando en AWS. Para obtener más información, consulte Asignación de direcciones IP elásticas secuenciales de un grupo del IPAM en la Guía del usuario del Administrador de direcciones IP de Amazon VPC.

Consideraciones

- AWS cobra por todas las direcciones IPv4 públicas, incluidas las direcciones IPv4 públicas asociadas a las instancias en ejecución y las direcciones IP elásticas. Para obtener más información, consulte la pestaña Dirección IPv4 pública en la página Precios de Amazon VPC.
- Las instancias que obtienen acceso a otras instancias a través de sus direcciones IP de NAT públicas pagan por transferencias de datos regionales o de Internet, en función de si las instancias se encuentran en la misma región.

Optimización de las direcciones IPv4 públicas

AWS cobra por todas las direcciones IPv4 públicas, incluidas las direcciones IPv4 públicas asociadas a las instancias en ejecución y las direcciones IP elásticas. Para obtener más información, consulte la pestaña Dirección IPv4 pública en la página Precios de Amazon VPC.

La siguiente lista contiene las medidas que puede tomar para optimizar la cantidad de direcciones IPv4 públicas que utiliza:

- Use un equilibrador de carga elástico para equilibrar la carga del tráfico a sus instancias de EC2 y desactive la opción Asignar IP pública automáticamente en la ENI principal asignada a las instancias. Los equilibradores de carga usan una dirección IPv4 pública única, por lo que se reduce la cantidad de direcciones IPv4 públicas. También le recomendamos consolidar los equilibradores de carga existentes para reducir aún más el número de direcciones IPv4 públicas.
- Si el único motivo para utilizar una puerta de enlace NAT es utilizar SSH en una instancia de EC2 de una subred privada por motivos de mantenimiento o de emergencia, considere la posibilidad de utilizar el punto de conexión a instancia de EC2 en su lugar. Con el punto de conexión a instancia de EC2, puede conectarse a una instancia por Internet sin necesidad de que la instancia tenga una dirección IPv4 pública.
- Si sus instancias de EC2 se encuentran en una subred pública con direcciones IP públicas asignadas, considere trasladar las instancias a una subred privada, eliminar las direcciones IP públicas y utilizar una puerta de enlace NAT pública para permitir el acceso a las instancias de EC2 y desde estas. Tenga en cuenta que el uso de puertas de enlace NAT conlleva un costo. Utilice este método de cálculo para decidir si las puertas de enlace NAT son redituables. Para obtener el `Number of public IPv4 addresses` necesario para este cálculo, cree un informe de facturación, costos y uso de AWS.

  ```
  NAT gateway per hour + NAT gateway public IPs + NAT gateway transfer / Existing
   public IP cost
  ```

  Donde:

  - `NAT gateway per hour = $0.045 * 730 hours in a month * Number of Availability Zones the NAT gateways are in`
  - `NAT gateway public IPs = $0.005 * 730 hours in a month * Number of IPs associated with your NAT gateways`
  - `NAT gateway transfer = $0.045 * Number of GBs that will go through the NAT gateway in a month`

- `Existing public IP cost = $0.005 * 730 hours in a month * Number of public IPv4 addresses`

  Si el total es inferior a 1, las puertas de enlace NAT son más baratas que las direcciones IPv4 públicas.

- Use AWS PrivateLink para conectarse de forma privada a los servicios de AWS o a servicios alojados en otras cuentas de AWS, en lugar de utilizar direcciones IPv4 públicas y puertas de enlace de Internet.
- Incorpore su propio rango de direcciones IP (BYOIP) en AWS y úselo para las direcciones IPv4 públicas en lugar de usar direcciones IPv4 públicas propiedad de Amazon.
- Desactive la opción de asignación automática de direcciones IPv4 públicas para las instancias iniciadas en subredes. Esta opción suele estar desactivada de forma predeterminada para las VPC cuando crea una subred, pero debe comprobar las subredes existentes para asegurarse de que esté desactivada.
- Si tiene instancias EC2 que no necesitan direcciones IPv4 públicas, compruebe que las interfaces de red conectadas a sus instancias tengan desactivada la opción Asignar IP pública automáticamente.
- Configure los puntos de conexión aceleradores en AWS Global Accelerator para las instancias de EC2 que estén en subredes privadas a fin de permitir que el tráfico de Internet fluya directamente hacia los puntos de conexión de sus VPC sin requerir direcciones IP públicas. También puede incorporar sus propias direcciones en AWS Global Accelerator y usar sus propias direcciones IPv4 para las direcciones IP estáticas de su acelerador.

Direcciones IPv6

Las direcciones de IPv6 son únicas a nivel global y se pueden configurar para que sigan siendo privadas o para que estén disponibles en Internet. Las direcciones IPv6 públicas y privadas están disponibles en AWS:

- Direcciones IPv6 privadas: AWS considera que las direcciones IPv6 privadas son aquellas que no se anuncian ni se pueden anunciar en Internet desde AWS.
- Direcciones IPv6 públicas: AWS considera que las direcciones IPv6 públicas son aquellas que se anuncian en Internet desde AWS.

Para más información sobre el direccionamiento IPv6 privado y público, consulte Direcciones IPv6 en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Todos los tipos de instancia admiten direcciones IPv6, excepto C1, M1, M2, M3 y T1.

Sus instancias de EC2 recibirán una dirección IPv6 si hay un bloque de CIDR IPv6 asociado a la VPC y la subred, y si se cumple alguna de las condiciones siguientes:

- La subred está configurada para asignar automáticamente una dirección IPv6 a una instancia durante la inicialización. Para obtener más información, consulte Modificación de los atributos de las direcciones IP de sus subredes.
- Asigna una dirección IPv6 a su instancia durante la inicialización.
- Asigna una dirección IPv6 a la interfaz de red principal de su instancia después de la inicialización.
- Asigna una dirección IPv6 a una interfaz de red de la misma subred y conecta la interfaz de red a la instancia tras la inicialización.

Cuando la instancia recibe una dirección IPv6 durante la inicialización, la dirección se asocia a la interfaz de red principal (índice 0) de la instancia. Puede administrar las direcciones IPv6 de la interfaz de red principal de la instancia de las siguientes maneras:

- Asignación y anulación de la asignación de una dirección IPv6 a una interfaz de red. El número de direcciones IPv6 que puede asignar a una interfaz de red, así como el número de interfaces de red que puede conectar a una instancia varía según el tipo de instancia. Para obtener más información, consulte Cantidad máxima de direcciones IP por interfaz de red.
- Habilite una dirección IPv6 principal. La asignación de una dirección IPv6 principal le permite evitar interrumpir el tráfico a las instancias o ENI. Para obtener más información, consulte Creación de una interfaz de red para su instancia de EC2 o Administración de las direcciones IP de la interfaz de red.

Tenga en cuenta que la dirección IPv6 persiste al detener e iniciar, o hibernar e iniciar la instancia. Asimismo, se libera al finalizar la instancia. No puede volver a asignar la dirección IPv6 mientras esté asignada a otra interfaz de red. Primero debe desasignarla.

Es posible controlar si las instancias son accesibles a través de sus direcciones IPv6 controlando el enrutamiento de su subred, o bien utilizando un grupo de seguridad y reglas de ACL de red. Para obtener más información, consulte Privacidad del tráfico entre redes en la Guía de usuario de Amazon VPC.

Para obtener más información acerca de los rangos de direcciones IPv6 reservados, consulte IANA IPv6 Special-Purpose Address Registry y RFC4291.

Varias direcciones IP

Puede especificar varias direcciones IPv4 e IPv6 privadas para las instancias. El número de interfaces de red y de direcciones IPv4 e IPv6 privadas que puede especificar para una instancia depende del tipo de instancia. Para obtener más información, consulte Cantidad máxima de direcciones IP por interfaz de red.

Casos de uso

- Alojar varios sitios web en un único servidor utilizando varios certificados SSL en un único servidor y asociando cada certificado a una dirección IP específica.
- Tratar dispositivos de red, como firewalls o balanceadores de carga, que tienen varias direcciones IP para cada interfaz de red.
- Redirigir el tráfico interno a una instancia en espera en el caso de que su instancia dé un error, reasignando la dirección IP secundaria a la instancia en espera.

Cómo funcionan varias direcciones IP

- Puede asignar una dirección IPv4 privada secundaria a cualquier interfaz de red.
- Puede asignar varias direcciones IPv6 a una interfaz de red que esté en una subred que tenga un bloque de CIDR IPv6 asociado.
- Debe elegir una dirección IPv4 secundaria de entre el intervalo del bloque de CIDR IPv4 de la subred para la interfaz de red.
- Debe elegir las direcciones IPv6 de entre el intervalo del bloque de CIDR IPv6 de la subred para la interfaz de red.
- Asocie los grupos de seguridad con las interfaces de red, no con direcciones IP individuales. Por lo tanto, cada dirección IP que especifique en una interfaz de red estará sujeta al grupo de seguridad de su interfaz de red.
- Se pueden asignar varias direcciones IP a interfaces de red adjuntadas a instancias en ejecución o detenidas, y también se puede anular su asignación.
- Las direcciones IPv4 privadas secundarias asignadas a una interfaz de red se pueden volver a asignar a otra instancia si usted lo permite explícitamente.

- Una dirección IPv6 no se puede volver a asignar a otra interfaz de red; primero debe anular la asignación de la dirección IPv6 de la interfaz de red existente.
- Si asigna varias direcciones IP a una interfaz de red mediante las herramientas de línea de comandos o la API, toda la operación fracasará si una de las direcciones IP no se puede asignar.
- Las direcciones IPv4 privadas principales y secundarias, las direcciones IP elásticas y las direcciones IPv6 se quedarán en la interfaz de red cuando esta se desconecte de una instancia o cuando se conecte a otra instancia.
- Aunque no puede desconectar la interfaz de red principal desde una instancia, puede volver a asignar la dirección IPv4 privada secundaria de la interfaz de red principal a otra interfaz de red.

Para obtener más información, consulte the section called “Direcciones IP secundarias”.

Nombres de host de instancias de EC2

Al crear una instancia de EC2, AWS crea un nombre de host para esa instancia. Para obtener más información sobre los tipos de nombres de host y cómo los aprovisiona AWS, consulte Nombres de host y dominios de instancias de EC2. Amazon proporciona un servidor DNS que resuelve los nombres de host proporcionados por Amazon en direcciones IPv4 e IPv6. El servidor DNS de Amazon se encuentra en la base del rango de red de su VPC más dos. Para obtener más información, consulte Atributos de DNS para su VPC en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Direcciones de enlace local

Amazon EC2 reserva determinadas direcciones IPv4 de enlace local para servicios a los que solo se puede acceder desde una instancia de EC2. Estos servicios se ejecutan en el host subyacente, no en la instancia. Cuando accede a las direcciones de enlace local reservadas para estos servicios, se comunica con el hipervisor Xen o con el controlador Nitro. El host subyacente procesa el tráfico dirigido a estas direcciones reservadas en lugar de reenviarlo según las rutas configuradas por el cliente. Los grupos de seguridad y las ACL de red no filtran este tráfico.

AWS no reserva todas las direcciones IPv4 de `169.254.0.0/16`. El tráfico dirigido a una dirección no reservada de este rango sigue la ruta de VPC correspondiente. Los grupos de seguridad y las ACL de red pueden filtrar este tráfico.

Rangos de direcciones de enlace local

- IPv4: 169.254.0.0/16 (de 169.254.0.0 a 169.254.255.255)
- IPv6: fe80::/10

Servicios a los que se accede mediante direcciones de enlace local

- Servicio de metadatos de instancia: `169.254.169.254`
- Amazon Route 53 Resolver (también conocido como servidor DNS de Amazon) – `169.254.169.253`
- Servicio de sincronización temporal de Amazon: `169.254.169.123`
- AWS Servidores KMS de

Administración de las direcciones IPv4 de las instancias de EC2

Puede asignar una dirección IPv4 pública a su instancia cuando la lance. Puede ver las direcciones IPv4 de su instancia en la consola a través de la página Instancias o la página Interfaces de red.

Tareas

- Asignación de una dirección IPv4 pública durante el lanzamiento
- Asignación de una dirección IPv4 privada durante el lanzamiento
- Visualización de la dirección IPv4 principal
- Visualización de las direcciones IPv4 mediante metadatos de instancia

Asignación de una dirección IPv4 pública durante el lanzamiento

Todas las subredes tienen un atributo que determina si se asigna una dirección IP pública a las instancias iniciadas en dichas subredes. De forma predeterminada, las subredes no predeterminadas tienen este atributo configurado como false, mientras que todas las subredes predeterminadas tienen este atributo configurado como true. Cuando inicia una instancia, también tiene a su disposición una característica de dirección IPv4 pública para que pueda controlar si se asigna a su instancia una dirección IPv4 pública; puede anular el comportamiento predeterminado del atributo de dirección IP de la subred. La dirección IPv4 pública se asigna de entre el grupo de direcciones IPv4 públicas de Amazon; se asigna a la interfaz de red con el índice de dispositivo 0. Esta característica depende de determinadas condiciones que se puedan dar en el momento en que se inicia la instancia.

Consideraciones

- Para anular la asignación de la dirección IP pública desde la instancia tras iniciarla, administre las direcciones IP asociadas a una interfaz de red. Para obtener más información acerca de las direcciones IPv4 públicas, consulte Direcciones IPv4 públicas.

- No puede asignar automáticamente una dirección IP pública si especifica más de una interfaz de red. Además, no puede anular la configuración de la subred con la característica de asignación automática de IP pública si especifica una interfaz de red existente para el índice de dispositivo 0.
- Independientemente de si asigna una dirección IP pública a su instancia durante la inicialización o no, puede asociar una dirección IP elástica a su instancia luego de iniciarla. Para obtener más información, consulte Direcciones IP elásticas. También puede modificar el comportamiento de las direcciones IPv4 públicas de su subred. Para obtener más información, consulte Modificación del atributo de direcciones IPv4 públicas de su subred.

Console

Asignación de una dirección IPv4 pública durante el lanzamiento

Siga el procedimiento para iniciar una instancia y, cuando defina la configuración en Configuración de red, elija la opción Asignar automáticamente IP pública.

AWS CLI

Asignación de una dirección IPv4 pública durante el lanzamiento

Utilice el comando run-instances con la opción `--associate-public-ip-address`.

```
--associate-public-ip-address
```

PowerShell

Asignación de una dirección IPv4 pública durante el lanzamiento

Utilice el cmdlet New-EC2Instance con el parámetro `-AssociatePublicIp`.

```
-AssociatePublicIp $true
```

Asignación de una dirección IPv4 privada durante el lanzamiento

Puede especificar una dirección IPv4 privada del rango de direcciones IPv4 de la subred o dejar que Amazon EC2 elija una por usted. Esta dirección se asigna a la interfaz de red principal.

Para asignar direcciones IPv4 después del lanzamiento, consulte the section called “Asignación de direcciones IP secundarias a una instancia”.

Console

Asignación de una dirección IPv4 privada durante el lanzamiento

Siga el procedimiento para Iniciar una instancia. Al establecer Configuración de red, expanda Configuración de red avanzada y especifique un valor para IP principal.

AWS CLI

Asignación de una dirección IPv4 privada durante el lanzamiento

Utilice el comando run-instances con la opción `--private-ip-address`.

```
--private-ip-addresses 10.251.50.12
```

Para permitir que Amazon EC2 elija la dirección IP, omita esta opción.

PowerShell

Asignación de una dirección IPv4 privada durante el lanzamiento

Utilice el cmdlet New-EC2Instance con el parámetro `-PrivateIpAddress`.

```
-PrivateIpAddress 10.251.50.12
```

Para permitir que Amazon EC2 elija la dirección IP, omita este parámetro.

Visualización de la dirección IPv4 principal

La dirección IPv4 pública se muestra como propiedad de la interfaz de red en la consola, aunque se asigna a la dirección IPv4 privada principal mediante NAT. Por lo tanto, si consulta las propiedades de su interfaz de red en su instancia como, por ejemplo, mediante `ifconfig` (Linux) o `ipconfig` (Windows), verá que no se muestra la dirección IPv4 pública.

Console

Visualización de las direcciones IPv4 de una instancia

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instancias.

3. Seleccione la instancia.
4. En la pestaña Redes, busque Dirección IPv4 pública y Direcciones IPv4 privadas.
5. (Opcional) La pestaña Redes también contiene las interfaces de red y las direcciones IP elásticas de la instancia.

AWS CLI

Visualización de la dirección IPv4 principal de una instancia

Utilice el comando describe-instances.

```
aws ec2 describe-instances \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0 \
    --query "Reservations[].Instances[].PrivateIpAddress" \
    --output text
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
10.251.50.12
```

PowerShell

Visualización de la dirección IPv4 principal de una instancia

Utilice el cmdlet Get-EC2Instance.

```
(Get-EC2Instance `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0).Instances.PrivateIpAddress
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
10.251.50.12
```

Visualización de las direcciones IPv4 mediante metadatos de instancia

Para obtener las direcciones IPv4 de la instancia, puede recuperar los metadatos de la instancia. Para obtener más información, consulte Uso de los metadatos de la instancia para administrar su instancia de EC2.

Visualización de las direcciones IPv4 mediante metadatos de instancia

1. Conéctese a la instancia. Para obtener más información, consulte Conexión con instancias EC2.
2. Ejecute uno de los siguientes comandos.

IMDSv2

Linux

Ejecute el siguiente comando en la instancia de Linux.

```
TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-
metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
&& curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/
meta-data/local-ipv4
```

Windows

Ejecute el siguiente comando en la instancia de Windows.

```
[string]$token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttl-
seconds" = "21600"} `
    -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/api/token
```

```
Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} `
    -Method GET -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/local-ipv4
```

IMDSv1

Linux

Ejecute el siguiente comando en la instancia de Linux.

```
curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/local-ipv4
```

Windows

Ejecute el siguiente comando en la instancia de Windows.

```
Invoke-RestMethod http://169.254.169.254/latest/meta-data/local-ipv4
```

3. Utilice uno de los siguientes comandos para obtener acceso a la dirección IP pública. Si hay asociada a la instancia una dirección IP elástica, el comando devuelve la dirección IP elástica.

   IMDSv2

   Linux

   Ejecute el siguiente comando en la instancia de Linux.

   ```
   [ec2-user ~]$ TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H
    "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
   && curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/
   meta-data/public-ipv4
   ```

   Windows

   Ejecute el siguiente comando en la instancia de Windows.

   ```
   [string]$token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttl-
   seconds" = "21600"} `
       -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/api/token
   ```

   ```
   Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} `
       -Method GET -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-ipv4
   ```

   IMDSv1

   Linux

   Ejecute el siguiente comando en la instancia de Linux.

   ```
   curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-ipv4
   ```

   Windows

   Ejecute el siguiente comando en la instancia de Windows.

   ```
   Invoke-RestMethod http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-ipv4
   ```

Administración de las direcciones IPv6 de las instancias de EC2

Si su VPC y las subredes tienen bloques de CIDR IPv6 asociados, puede asignar una dirección IPv6 a su instancia durante la inicialización o después de este. Puede acceder a las direcciones IPv6 de las instancias en la consola en la página Instancias o la página Interfaces de red. Las siguientes tareas configuran las direcciones IP de las instancias. Para configurar las direcciones IP de las interfaces de red como alternativa, consulte the section called “Administrar direcciones IP”.

Tareas

- Asignar una dirección IPv6 a una instancia
- Visualización de las direcciones IPv6 de una instancia
- Visualización de las direcciones IPv6 mediante metadatos de instancia
- Anular la asignación de una dirección IPv6 de una instancia

Asignar una dirección IPv6 a una instancia

Puede especificar una dirección IPv6 del rango de direcciones IPv6 de la subred o dejar que Amazon EC2 elija una en su nombre. Esta dirección se asigna a la interfaz de red principal. Tenga en cuenta que los siguientes tipos de instancias no admiten direcciones IPv6: C1, M1, M2, M3 y T1.

Console

Asignación de una dirección IPv6 durante el lanzamiento

Siga el procedimiento para Iniciar una instancia. Al configurar los Ajustes de red, elija la opción de Asignar automáticamente la IP de IPv6. Si no ve esta opción, la subred seleccionada no tiene asociado ningún bloque de CIDR IPv6.

Para asignar una dirección IPv6 después de la inicialización

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione su instancia y elija Acciones, Redes, Administrar direcciones IP.
4. Amplíe la interfaz de red. En Direcciones IP IPv6, elija Asignar nueva dirección IP.
5. Escriba una dirección IPv6 del rango de la subred o deje el campo en blanco para permitir que Amazon EC2 elija una dirección IPv6 automáticamente. Si no ve esta opción, la subred de la instancia no tiene asociado ningún bloque de CIDR IPv6.

6. Seleccione Save.

AWS CLI

Asignación de una dirección IPv6 durante el lanzamiento

Utilice el comando run-instances con la opción `--ipv6-addresses`. En el siguiente ejemplo, se asignan dos direcciones IPv6.

```
--ipv6-addresses Ipv6Address=2001:db8::1234:5678:1.2.3.4
 Ipv6Address=2001:db8::1234:5678:5.6.7.8
```

Para permitir que Amazon EC2 elija las direcciones IPv6, utilice la opción `--ipv6-address-count` en su lugar. En el siguiente ejemplo, se asignan dos direcciones IPv6.

```
--ipv6-address-count 2
```

Para asignar una dirección IPv6 después de la inicialización

Utilice el comando assign-ipv6-addresses. En el siguiente ejemplo, se asignan dos direcciones IPv6.

```
aws ec2 assign-ipv6-addresses \
    --network-interface-id eni-1234567890abcdef0 \
    --ipv6-addresses 2001:db8::1234:5678:1.2.3.4 2001:db8::1234:5678:5.6.7.8
```

Para permitir que Amazon EC2 elija las direcciones IPv6, utilice la opción `--ipv6-address-count` en su lugar. En el siguiente ejemplo, se asignan dos direcciones IPv6.

```
aws ec2 assign-ipv6-addresses \
    --network-interface-id eni-1234567890abcdef0 \
    --ipv6-address-count 2
```

PowerShell

Asignación de una dirección IPv6 durante el lanzamiento

Utilice el cmdlet New-EC2Instance con el parámetro `-Ipv6Address`. En el siguiente ejemplo, se asignan dos direcciones IPv6.

```
-Ipv6Address $ipv6addr1,$ipv6addr2
```

Defina las direcciones IPv6 de la siguiente manera.

```
$ipv6addr1 = New-Object Amazon.EC2.Model.InstanceIpv6Address
$ipv6addr1.Ipv6Address = "2001:db8::1234:5678:1.2.3.4"
$ipv6addr2 = New-Object Amazon.EC2.Model.InstanceIpv6Address
$ipv6addr2.Ipv6Address = "2001:db8::1234:5678:5.6.7.8"
```

Para permitir que Amazon EC2 elija las direcciones IPv6, utilice el parámetro `-Ipv6AddressCount` en su lugar. En el siguiente ejemplo, se asignan dos direcciones IPv6.

```
-Ipv6AddressCount 2
```

Para asignar una dirección IPv6 después de la inicialización

Utilice el cmdlet Register-EC2Ipv6AddressList. En el siguiente ejemplo, se asignan dos direcciones IPv6.

```
Register-EC2Ipv6AddressList `
    -NetworkInterfaceId eni-1234567890abcdef0 `
    -Ipv6Address "2001:db8::1234:5678:1.2.3.4","2001:db8::1234:5678:5.6.7.8"
```

Para permitir que Amazon EC2 elija las direcciones IPv6, utilice el parámetro `-Ipv6AddressCount` en su lugar. En el siguiente ejemplo, se asignan dos direcciones IPv6.

```
Register-EC2Ipv6AddressList `
    -NetworkInterfaceId eni-1234567890abcdef0 `
    -Ipv6AddressCount 2
```

Visualización de las direcciones IPv6 de una instancia

Puede ver las direcciones IPv6 de sus instancias.

Console

Visualización de las direcciones IPv6 de una instancia

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2. En el panel de navegación, seleccione Instancias.
3. Seleccione la instancia.
4. En la pestaña Redes, localice Direcciones IPv6.

AWS CLI

Visualización de la dirección IPv6 de una instancia

Utilice el comando describe-instances.

```
aws ec2 describe-instances \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0 \
    --query "Reservations[*].Instances[].Ipv6Address" \
    --output text
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
2001:db8::1234:5678:1.2.3.4
```

PowerShell

Visualización de la dirección IPv6 de una instancia

Utilice el cmdlet Get-EC2Instance.

```
(Get-EC2Instance `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0).Instances.Ipv6Address
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
2001:db8::1234:5678:1.2.3.4
```

Visualización de las direcciones IPv6 mediante metadatos de instancia

Después de conectarse a la instancia, puede recuperar las direcciones IPv6 mediante los metadatos de la instancia. En primer lugar, debe obtener la dirección MAC de la instancia de `http://169.254.169.254/latest/meta-data/network/interfaces/macs/`.

IMDSv2

Linux

Ejecute el siguiente comando en la instancia de Linux.

```
TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
&& curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-data/network/interfaces/macs/mac-address/ipv6s
```

Windows

Ejecute los siguientes cmdlets en la instancia de Windows.

```
[string]$token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds" = "21600"} `
    -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/api/token
```

```
Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} `
    -Method GET -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/network/interfaces/macs/mac-address/ipv6s
```

IMDSv1

Linux

Ejecute el siguiente comando en la instancia de Linux.

```
curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/network/interfaces/macs/mac-address/ipv6s
```

Windows

Ejecute los siguientes cmdlets en la instancia de Windows.

```
Invoke-RestMethod -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/network/interfaces/macs/mac-address/ipv6s
```

Anular la asignación de una dirección IPv6 de una instancia

Puede anular la asignación de una dirección IPv6 de una instancia en cualquier momento.

Console

Para anular una dirección IPv6 de una instancia

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione su instancia y elija Acciones, Redes, Administrar direcciones IP.
4. Amplíe la interfaz de red. En Direcciones IPv6, elija Desasignar junto a la dirección IPv6.
5. Seleccione Save.

AWS CLI

Para anular una dirección IPv6 de una instancia

Utilice el comando unassign-ipv6-addresses.

```
aws ec2 unassign-ipv6-addresses \
    --network-interface-id eni-1234567890abcdef0 \
    --ipv6-addresses 2001:db8::1234:5678:1.2.3.4
```

PowerShell

Para anular una dirección IPv6 de una instancia

Utilice el cmdlet Unregister-EC2Ipv6AddressList.

```
Unregister-EC2Ipv6AddressList `
    -NetworkInterfaceId eni-1234567890abcdef0 `
    -Ipv6Address 2001:db8::1234:5678:1.2.3.4
```

Direcciones IP secundarias para sus instancias de EC2

La primera dirección IPv4 asignada a una interfaz de red se conoce como dirección IP principal. Las direcciones IP secundarias son direcciones IPv4 adicionales asignadas a una interfaz de red. Para obtener más información, consulte the section called “Varias direcciones IP”.

Además, puede asignar a la instancia varias direcciones IPv6. Para obtener más información, consulte the section called “Direcciones IPv6”.

Tareas

- Asignación de direcciones IP secundarias a una instancia
- Configuración del sistema operativo para usar direcciones IP secundarias
- Desasignación de una dirección IP secundaria de una instancia

Asignación de direcciones IP secundarias a una instancia

Puede asignar direcciones IP secundarias a la interfaz de red para una instancia cuando inicia la instancia o después de que esta esté ejecutándose.

Console

Asignación de una dirección IP secundaria durante el lanzamiento

1. Siga el procedimiento para Iniciar una instancia. Al establecer Configuración de red, expanda Configuración de red avanzada.
2. En IP secundaria, elija Asignar automáticamente y especifique el número de direcciones IP que quiere que Amazon EC2 asigne. Como alternativa, elija Asignar manualmente y especifique las direcciones IPv4.
3. Complete los pasos restantes para iniciar la instancia.

Asignación de una dirección IP secundaria después del lanzamiento

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione su instancia y elija Acciones, Redes, Administrar direcciones IP.
4. Amplíe la interfaz de red.
5. Para agregar una dirección IPv4, en Direcciones IPv4, elija Asignar nueva dirección IP. Ingrese una dirección IPv4 del rango de la subred o deje el campo en blanco para que Amazon EC2 elija una automáticamente.
6. Seleccione Save.

AWS CLI

Asignación de una dirección IP secundaria durante el lanzamiento

Utilice el comando run-instances con la opción `--secondary-private-ip-addresses`.

```
--secondary-private-ip-addresses 10.251.50.12
```

Para permitir que Amazon EC2 elija la dirección IP, utilice la opción `--secondary-private-ip-address-count` en su lugar. En el siguiente ejemplo se asigna una dirección IP secundaria.

```
--secondary-private-ip-address-count 1
```

De manera alternativa, puede crear una interfaz de red. Para obtener más información, consulte the section called “Crear una interfaz de red”.

Asignación de una dirección IP secundaria después del lanzamiento

Utilice el comando assign-private-ip-addresses con la opción `--private-ip-addresses`.

```
aws ec2 assign-private-ip-addresses \
    --network-interface-ids eni-1234567890abcdef0 \
    --private-ip-addresses 10.251.50.12
```

Para permitir que Amazon EC2 elija la dirección IPv4, utilice el parámetro `--secondary-private-ip-address-count` en su lugar. En el siguiente ejemplo, se asignan dos direcciones IPv4.

```
aws ec2 assign-private-ip-addresses \
    --network-interface-ids eni-1234567890abcdef0 \
    --secondary-private-ip-address-count 1
```

PowerShell

Asignación de una dirección IP secundaria durante el lanzamiento

Debe crear una interfaz de red. Para obtener más información, consulte the section called “Crear una interfaz de red”.

Asignación de una dirección IP secundaria después del lanzamiento

Utilice el cmdlet Register-EC2PrivateIpAddress con el parámetro `-PrivateIpAddress`.

```
Register-EC2PrivateIpAddress `
    -NetworkInterfaceId eni-1234567890abcdef0 `
    -PrivateIpAddress 10.251.50.12
```

Para permitir que Amazon EC2 elija las direcciones IPv4, utilice el parámetro `-SecondaryPrivateIpAddressCount` en su lugar. En el siguiente ejemplo, se asignan dos direcciones IPv4.

```
Register-EC2PrivateIpAddress `
    -NetworkInterfaceId eni-1234567890abcdef0 `
    -SecondaryPrivateIpAddressCount 1
```

Configuración del sistema operativo para usar direcciones IP secundarias

Después de asignar una dirección IP secundaria a su instancia, tiene que configurar el sistema operativo de su instancia para reconocer la dirección IPv4 privada adicional.

Instancias de Linux

- Si utiliza Amazon Linux, el paquete ec2-net-utils puede ejecutar este paso en su lugar. Configura las interfaces de red adicionales que adjunta mientras la instancia se ejecuta, actualiza las direcciones IPv4 secundarias durante la renovación de la concesión DHCP y actualiza las reglas de enrutamiento relacionadas. Puede actualizar inmediatamente la lista de interfaces con uno de los siguientes comandos, en función de su sistema: `sudo systemctl restart systemd-networkd` (AL2023) o `sudo service network restart` (Amazon Linux 2). Puede ver la lista actualizada con el siguiente comando: `ip addr li`. Si necesita tener un control manual de la configuración de la red, puede eliminar el paquete ec2-net-utils. Para obtener más información, consulte Configure your network interface using ec2-net-utils.
- Si utiliza otra distribución de Linux, consulte la documentación sobre la distribución de Linux. Busque información sobre cómo configurar interfaces de red adicionales y direcciones IPv4 secundarias. Si la instancia tiene dos o varias interfaces en la misma subred, busque información sobre cómo usar reglas de enrutamiento para evitar el enrutamiento asimétrico.

instancias de Windows

Para obtener más información, consulte Configuración de direcciones IPv4 privadas secundarias para instancias de Windows.

Desasignación de una dirección IP secundaria de una instancia

Si ya no necesita una dirección IP secundaria, puede desasignarla de la instancia o de la interfaz de red. Cuando se anula la asignación de una dirección IPv4 privada secundaria de una interfaz de red, también se anula la asociación de la dirección IP elástica (si existe).

Console

Para anular la asignación de una dirección IPv4 privada secundaria de una instancia

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione una instancia y elija Acciones, Redes, Administrar direcciones IP.
4. Amplíe la interfaz de red. En Direcciones IPv4, elija Anular la asignación para la dirección IPv4 cuya asignación va a anular.
5. Seleccione Save.

AWS CLI

Desasignación de una dirección IP privada secundaria

Utilice el comando unassign-private-ip-addresses.

```
aws ec2 unassign-private-ip-addresses \
    --network-interface eni-1234567890abcdef0\
    --private-ip-addresses 10.251.50.12
```

PowerShell

Desasignación de una dirección IP privada secundaria

Utilice el cmdlet Unregister-EC2PrivateIpAddress.

```
Unregister-EC2PrivateIpAddress `
    -NetworkInterface eni-1234567890abcdef0 `
    -PrivateIpAddress 10.251.50.12
```

Configuración de direcciones IPv4 privadas secundarias para instancias de Windows

Puede especificar varias direcciones IPv4 privadas para las instancias. Después de asignar una dirección IPv4 privada secundaria a una instancia, debe configurar el sistema operativo en la instancia para que reconozca la dirección IPv4 privada secundaria.

> **Note**
>
> Estas instrucciones se basan en Windows Server 2022. La implementación de estos pasos puede variar según el sistema operativo de la instancia de Windows.

Tareas

- Requisitos previos
- Paso 1: Configurar una dirección IP estática en la instancia
- Paso 2: Configurar una dirección IP privada secundaria para la instancia
- Paso 3: Configurar las aplicaciones para que usen la dirección IP privada secundaria

Requisitos previos

- Asigne la dirección IPv4 privada secundaria a la interfaz de red para la instancia. Puede asignar la dirección IPv4 privada secundaria cuando inicia la instancia o después de esta esté ejecutándose. Para obtener más información, consulte Asignación de direcciones IP secundarias a una instancia.

Paso 1: Configurar una dirección IP estática en la instancia

Para habilitar una instancia de Windows para que use varias direcciones IP, debe configurarla para usar direcciones IP estáticas en lugar de un servidor DHCP.

> **Important**
>
> Cuando configura una dirección IP estática en la instancia, la dirección IP debe coincidir exactamente con lo que se muestra en la consola, la CLI o la API. Si escribe estas direcciones IP de forma incorrecta, la instancia podría no ser alcanzable.

Para configurar direcciones IP estáticas en una instancia de Windows

1. Conéctese a la instancia.
2. Busque la dirección IP, la máscara de subred y las direcciones de puertas de enlace predeterminadas de la instancia siguiendo los pasos siguientes:

   - Ejecute el siguiente comando en PowerShell:

     ```
     ipconfig /all
     ```

     Examine el resultado que obtenga y anote los valores Dirección IPv4, Máscara de subred, Puerta de enlace predeterminada y Servidores DNS de la interfaz de red. El resultado debería parecerse al siguiente ejemplo:

     ```
     ...

     Ethernet adapter Ethernet 4:

        Connection-specific DNS Suffix  . : us-west-2.compute.internal
        Description . . . . . . . . . . . : Amazon Elastic Network Adapter #2
        Physical Address. . . . . . . . . : 02-9C-3B-FC-8E-67
        DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
        Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
        Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f4d1:a773:5afa:cd1%7(Preferred)
        IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.200.0.128(Preferred)
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Lease Obtained. . . . . . . . . . : Monday, April 8, 2024 12:19:29 PM
        Lease Expires . . . . . . . . . . : Monday, April 8, 2024 4:49:30 PM
        Default Gateway . . . . . . . . . : 10.200.0.1
        DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.200.0.1
        DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 151166011
        DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-2D-67-AC-FC-12-34-9A-BE-A5-
     E7
        DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.200.0.2
        NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
     ```

3. Ejecute el siguiente comando en PowerShell para abrir el Centro de redes y recursos compartidos:


   ```
   & $env:SystemRoot\system32\control.exe ncpa.cpl
   ```

4. Abra el menú contextual (haga clic con el botón derecho) de la interfaz de red (conexión de área local o Ethernet) y elija Propiedades.
5. Elija Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4), Propiedades.
6. En el cuadro de diálogo Propiedades: Protocolo de Internet, versión 4 (TCP/IPv4), elija Usar la siguiente dirección IP, escriba los valores siguientes y elija Aceptar.

Campo	Valor
Dirección IP	La dirección IPv4 obtenida en el paso 2 anterior.
Máscara de subred	La máscara de subred obtenida en el paso 2 anterior.
Gateway predeterminada	La dirección predeterminada de la puerta de enlace obtenida en el paso 2 anterior.
Servidor DNS preferido	El servidor DNS obtenido en el paso 2 anterior.
Servidor DNS alternativo	El servidor DNS alternativo obtenido en el paso 2 anterior. Si el servidor DNS alternativo no figura en la lista, deje este campo en blanco.

Important

Si establece la dirección IP en un valor que no sea la dirección IP actual, perderá la conexión con la instancia.



Perderá la conexión RDP con la instancia de Windows durante unos segundos mientras la instancia pasa de usar DHCP a usar direcciones estáticas. La instancia retiene la misma información de la dirección IP que antes, pero ahora esta información es estática y no está administrada por DHCP.


Paso 2: Configurar una dirección IP privada secundaria para la instancia

Una vez configurada la dirección IP estática en la instancia de Windows, puede pasar a preparar una segunda dirección IP privada.


Para configurar una dirección IP secundaria

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2. En el panel de navegación, elija Instances (Instancia[s]) y seleccione la instancia.
3. En Redes, anota la dirección IP secundaria.
4. Conéctese a la instancia.
5. En la instancia de Windows, elija Inicio, Panel de control.
6. Elija Redes e Internet, Centro de redes y recursos compartidos.
7. Seleccione la interfaz de red (conexión de área local o Ethernet) y elija Propiedades.
8. En la página Propiedades de Conexión de área local, elija Protocolo de Internet, versión 4 (TCP/IPv4), Propiedades, Opciones avanzadas.
9. Elija Add (Añadir).
10. En el cuadro de diálogo Dirección TCP/IP, escriba la dirección IP privada secundaria en Dirección IP. En Subnet mask (Máscara de subred), escriba la misma que escribió para la dirección IP privada principal en Paso 1: Configurar una dirección IP estática en la instancia y elija Add (Agregar).



11. Compruebe la configuración de la dirección IP y elija Aceptar.



12. Elija Aceptar, Cerrar.
13. Para confirmar la dirección IP secundaria que se ha añadido al sistema operativo, ejecute el comando `ipconfig /all` en PowerShell. El resultado debe tener el siguiente aspecto:

```
Ethernet adapter Ethernet 4:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Amazon Elastic Network Adapter #2
   Physical Address. . . . . . . . . : 02-9C-3B-FC-8E-67
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f4d1:a773:5afa:cd1%7(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.200.0.128(Preferred)
```


```
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.200.0.129(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 10.200.0.1
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 151166011
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-2D-67-AC-FC-12-34-9A-BE-A5-E7
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.200.0.2
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
```

Paso 3: Configurar las aplicaciones para que usen la dirección IP privada secundaria

Puede configurar las aplicaciones para que usen la dirección IP privada secundaria. Por ejemplo, si la instancia ejecuta un sitio web en IIS, puede configurar IIS para que use la dirección IP privada secundaria.

Para configurar IIS para el uso de la dirección IP privada secundaria

1. Conéctese a la instancia.
2. Abra el Administrador de Internet Information Services (IIS).
3. En el panel, Conexiones, expanda Sitios.
4. Abra el menú contextual del sitio web (haga clic con el botón derecho) y elija Modificar enlaces.
5. En el cuadro de diálogo Enlaces de sitios, en Tipo, elija http, Modificar.
6. En el cuadro de diálogo Modificar enlace del sitio, en Dirección IP, seleccione la dirección IP privada secundaria. (De manera predeterminada, cada sitio web acepta solicitudes HTTP de todas las direcciones IP).



7. Elija Aceptar, Cerrar.

Nombres de host y dominios de instancias de EC2

Es importante comprender los dominios y los nombres de host de las instancias EC2 para administrar y acceder a las instancias de Amazon EC2 de forma eficaz. Cada instancia de EC2 puede tener distintos tipos de nombres de host (privados y públicos) que sirven para distintos propósitos y siguen convenciones de nomenclatura específicas.

En este tema, se explica la estructura de los nombres de host de las instancias de EC2, cómo se construyen y los distintos tipos de nombres de host disponibles. Aprenderá a ver y modificar la configuración de los nombres de host, a comprender cuándo usar cada tipo y a aprender las prácticas recomendadas para la administración de los nombres de host en su entorno de AWS.

Contenido

- Comprensión de los nombres de host y dominios de instancias de EC2
- Tipos de nombres de host

Comprensión de los nombres de host y dominios de instancias de EC2

Una dirección de una instancia de EC2 se integra de diferentes componentes. A continuación, se muestra un ejemplo de una dirección de instancia de EC2 que usa la dirección IPv4 privada de la instancia:

```
   IP address         Domain name
   #--------# #-----------------------#
ip-10-24-34-0.us-west-2.compute.internal
#-----------#
  Hostname
#-------------------------------------#
    Fully qualified domain name (FQDN)
```

Donde:

- Dirección IP: la dirección IPv4 principal de la interfaz de red principal asociada a una instancia.
- Nombre de host: el nombre local de una instancia de EC2 específica (utilizado por el sistema operativo y para la identificación de la red local).
- Nombre de dominio: la parte del FQDN que proporciona AWS.
- Nombre de dominio completo (FQDN): la dirección completa que incluye tanto el nombre de host como el nombre de dominio. Este es el identificador completo y único a nivel mundial que se utiliza para acceder a su instancia a través de las redes.

Según el tipo de nombre de host que elija para la instancia o la interfaz de red principal conectada a la instancia, los formatos del nombre de host y del nombre de dominio serán diferentes del ejemplo anterior. En esta sección, se explican las opciones de tipo de nombre de host.

Tipos de nombres de host

AWS proporciona dos tipos de nombres de host: privados y públicos. En la siguiente tabla, se comparan las principales diferencias entre los nombres de host privados y públicos, incluida la forma en que se resuelven, cómo se configuran y cuándo se debe usar cada tipo.

	Nombres de host DNS privados	Nombres de host públicos
Resolución de los DNS	Los nombres de host privados permiten FQDN privados que no son	Los nombres de host públicos habilitan los FQDN públicos a los

	Nombres de host DNS privados	Nombres de host públicos
	accesibles desde la Internet pública. Los nombres de host privados solo permiten que las solicitudes se resuelvan en direcciones IPv4 privadas y direcciones GUA IPv6 dentro de la VPC.	que se puede acceder desde la Internet pública. Los nombres de host públicos permiten que las solicitudes se resuelvan en direccion es IPv4 e IPv6 GUA privadas dentro de la VPC y en IP públicas desde Internet (DNS de horizonte dividido).
Configuración	Los nombres de host privados se configuran a nivel de instancia.	Los nombres de host públicos se configuran a nivel de interfaz de red.
Cuándo se debe usar	• Para los nombres de host que se resuelven solo dentro de su VPC, para la comunicación interna • Cómo mantener privado su esquema de nombres interno • Cómo simplificar la administración de recursos internos sin considera ciones de DNS externo	• Cómo acceder a instancias mediante IPv4 e IPv6 desde Internet • Cómo permitir una migración fluida de entornos IPv4 a IPv6

Contenido

- Nombres de host públicos
- Nombres de host DNS privados

Nombres de host públicos

Puede usar nombres de host públicos para acceder a las instancias de EC2 mediante nombres de host que se resuelvan en la dirección IPv4 o IPv6 pública de la instancia y facilitar la transición a IPv6.

Los nombres de host públicos le permiten:

- Acceder a sus instancias de EC2 mediante IPv4 e IPv6, lo que le brinda más flexibilidad en la forma de conectarse a sus recursos.

- Migrar de entornos IPv4 a IPv6 a su propio ritmo. Puede, por ejemplo, disociar las migraciones de bases de datos y aplicaciones, reduciendo la complejidad y el riesgo.
- Utilizar varias opciones de nombres de host (solo para IPv4, solo para IPv6 y de doble pila) que se resuelvan automáticamente en las direcciones IP adecuadas.
- Beneficiarse de una seguridad mejorada con el DNS de horizonte dividido, que resuelve los nombres de host en direcciones IP privadas cuando se consultan desde su VPC.

Contenido

- Tipos de nombres de host públicos y cuándo utilizarlos
- Ver nombres de host públicos
- Modificación de los tipos de nombres de host públicos

Tipos de nombres de host públicos y cuándo utilizarlos

Para utilizar nombres de host públicos, debe modificar una interfaz de red existente. En esta sección, se describen las tres opciones de tipo de nombre de host público y lo ayuda a decidir cuál usar:

- Pila doble: nombre basado en IP
  - Esta es la mejor opción si está migrando o planea migrar de IPv4 a IPv6. Esta opción permite la conectividad mediante IPv4 e IPv6, lo que brinda flexibilidad a los clientes que pueden usar cualquiera de los protocolos y permite a los clientes mantener el mismo nombre de host durante la migración a IPv6.
  - Las solicitudes desde dentro de la VPC se resuelven tanto en la dirección IPv4 privada como en la dirección de unidifusión global (GUA) IPv6 de la interfaz de red. Las solicitudes de Internet se resuelven tanto en la dirección IPv4 pública como en la dirección GUA IPv6 de la interfaz de red.
  - Ejemplo
    - Cuando elija esta opción, se generará un FQDN de doble pila para esta interfaz de red. Este es un ejemplo del FQDN que se generará:
      - f5lnz-0khrm-nt2u3-gyqqt-nbdl5-q3cdpO.ap-southeast-2.ip.aws
    - Donde:
      - f5lnz-0khrm-nt2u3-gyqqt-nbdl5-q3cdpO es el nombre de host que es una representación en base36 de la dirección IPv6 pública principal (f5lnz-0khrm-nt2u3-gyqqt-nbdl5) en la interfaz de red junto con una representación en base36 de la dirección IPv4 pública principal (q3cdpO) en la interfaz de red.

        - f5lnz-0khrm-nt2u3-gyqqt-nbdl5 es resuelto por el solucionador de Amazon DNS a la dirección GUA IPv6 FFFF:1407:4:f000:81d:2689:1066:4489. Esta es la primera GUA IPv6 asignada a la interfaz de red.
        - q3cdpO se resuelve a la dirección IPv4 52.54.55.56. Esta es la dirección IPv4 pública adjunta a la interfaz de red principal.
        - ap-southeast-2 es la región de la subred en la que se encuentra la interfaz de red.
        - ip.aws es el dominio proporcionado por AWS.
- IPv6: nombre basado en IP
    - Esta es una buena opción si ya ha migrado a IPv6 y solo necesita conectividad a través de IPv6.
    - Las solicitudes desde la VPC o desde Internet se resuelven en la GUA IPv6 de la interfaz de red.
    - Ejemplo
        - Al elegir esta opción, se generará un FQDN para esta interfaz de red. Este es un ejemplo del FQDN que se generará:
            - f5lnz-0khrm-nt2u3-gyqqt-nbdl5.ap-southeast-2.ip.aws
        - Donde:
            - f5lnz-0khrm-nt2u3-gyqqt-nbdl5 es un nombre de host que es una representación en base36 de la dirección IPv6 pública principal de la interfaz de red.
            - f5lnz-0khrm-nt2u3-gyqqt-nbdl5 es resuelto por el solucionador de Amazon DNS a la dirección GUA IPv6 FFFF:1407:4:f000:81d:2689:1066:4489. Esta es la primera GUA IPv6 asignada a la interfaz de red.
            - ap-southeast-2 es la región de la subred en la que se encuentra la interfaz de red.
            - ip.aws es el dominio proporcionado por AWS.
- IPv4: nombre basado en IP
    - Esta es una buena opción si la instancia que usa esta interfaz de red necesita mantener el acceso a IPv4 durante la transición a IPv6 o si las aplicaciones o los sistemas que se ejecutan en la instancia solo admiten IPv4. Esta es la mejor opción si solo necesita mantener la conectividad IPv4 y sus cargas de trabajo no requieren compatibilidad con IPv6. Por ejemplo, si está migrando a IPv6, puede decidir mantener algunas aplicaciones en IPv4 mientras otras pasan a IPv6.
    - Las solicitudes desde dentro de la VPC se resuelven en la dirección IPv4 privada principal de la interfaz de red. Las solicitudes desde Internet se resuelven en la dirección IPv4 pública de la interfaz de red.
    - Ejemplo

- Si elige esta opción, se generará un nombre de host público habilitado para IPv4 para esta interfaz de red. Este es un ejemplo del nombre DNS que se generará:
  - ec2-52-54-55-66.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com
- Donde:
  - ec2-52-54-55-66 es un nombre de host derivado de la dirección IPv4 pública principal de la interfaz de red, que utiliza el formato ec2- seguido de la dirección IP con los puntos reemplazados por guiones.
  - ec2-52-54-55-66 se resuelve en la dirección IPv4 52.54.55.66. Esta es la dirección IPv4 pública adjunta a la interfaz de red principal.
  - ap-southeast-2 es la región de la subred en la que se encuentra la interfaz de red.
  - compute.amazonaws.com es el dominio proporcionado por AWS para los nombres de host públicos basados en IPv4.

Important

En los ejemplos anteriores, puede ver que las direcciones IP se utilizan para generar el nombre de host. Si cambia la dirección IPv4 privada principal o la primera GUA IPv6 asignada a la interfaz de red, la parte del nombre de host que se traduce a la dirección IP cambiará y el nombre de host público generado anteriormente dejará de ser válido. Además, el cambio de la dirección pública IPv4 principal obliga a actualizar posteriormente el servicio de metadatos de instancias (IMDS) en la Guía del usuario de Amazon EC2, por lo que los metadatos del IMDS de la instancia de EC2 se actualizan automáticamente.

Ver nombres de host públicos

Si la VPC en la que se encuentra la interfaz de red no tiene habilitadas las opciones EnableDnsHostnames y EnableDnsSupport, no se ha definido ni generado ningún tipo de nombre de host.

Console

Puede ver los nombres de host públicos de una instancia o de una interfaz de red principal.

Cómo ver el tipo de nombre de host y los nombres de DNS de una instancia

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione la casilla de verificación de la instancia.
4. En la pestaña Red, en Nombre de host y DNS, busque lo siguiente:
   - Tipo de nombre de host público
   - DNS público
   - Solo IPv4: nombre basado en IP
   - Solo IPv6: nombre basado en IP
   - Pila doble: nombre basado en IP

Cómo ver el tipo de nombre de host y los nombres de DNS de una interfaz de red

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Network Interfaces.
3. En el campo de búsqueda, introduzca el ID de la instancia. Seleccione el ID de la interfaz de red para abrir su página de detalles.
4. En Nombre de host y DNS, busque lo siguiente:
   - Tipo de nombre de host público
   - Nombre DNS público
   - Nombre de DNS de IPv4 público
   - Nombre de DNS de IPv6 público
   - Nombre de DNS público de pila doble

AWS CLI

Cómo ver el tipo de nombre de host y los nombres de DNS de una interfaz de red

Utilice el comando describe-network-interfaces.

```
aws ec2 describe-network-interfaces \
    --network-interface-id eni-1234567890abcdef0 \
    --query NetworkInterfaces[].PublicIpDnsNameOptions
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado. Como el tipo de nombre de host es `public-dual-stack-dns-name`, el nombre de host del DNS es el mismo que `PublicDualStackDnsName`.

```
[
     {
          "DnsHostnameType": "public-dual-stack-dns-name",
          "PublicIpv4DnsName": "ec2-52-54-55-66.ap-
southeast-2.compute.amazonaws.com",
          "PublicIpv6DnsName": "f5lnz-0khrm-nt2u3-gyqqt-nbdl5.ap-
southeast-2.ip.aws",
          "PublicDualStackDnsName": "f5lnz-0khrm-nt2u3-gyqqt-nbdl5-q3cdp0.ap-
southeast-2.ip.aws"
     }
]
```

PowerShell

Cómo ver el tipo de nombre de host y los nombres de DNS de una interfaz de red

Utilice el cmdlet Get-EC2NetworkInterface.

```
(Get-EC2NetworkInterface `
    -NetworkInterfaceId eni-1234567890abcdef0).PublicIpDnsNameOptions
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado. Como el tipo de nombre de host es `public-dual-stack-dns-name`, el nombre de host del DNS es el mismo que `PublicDualStackDnsName`.

```
DnsHostnameType        : public-dual-stack-dns-name
PublicDualStackDnsName : f5lnz-0khrm-nt2u3-gyqqt-nbdl5-q3cdp0.ap-southeast-2.ip.aws
PublicIpv4DnsName      : ec2-52-54-55-66.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com
PublicIpv6DnsName      : f5lnz-0khrm-nt2u3-gyqqt-nbdl5.ap-southeast-2.ip.aws
```

Modificación de los tipos de nombres de host públicos

Las opciones de tipo de nombre de host público dependen de las direcciones IP asociadas a la interfaz de red:

- Si la interfaz de red solo tiene una dirección IPv4 pública, el tipo de nombre de host debe ser IPv4: nombre basado en IP.

- Si la interfaz de red solo tiene una dirección IPv6, el tipo de nombre de host debe ser IPv6: nombre basado en IP.
- Si la interfaz de red tiene tanto una dirección IPv4 pública como una dirección IPv6, el tipo de nombre de host puede ser doble pila: nombre basado en IP.

Requisitos previos

- La interfaz de red debe tener una dirección IPv4 pública asociada o una dirección IPv6.
- La VPC en la que se encuentra la interfaz de red debe tener habilitados EnableDnsHostnames y EnableDnsSupport. Consulte Ver y actualizar los atributos de DNS de su VPC en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Console

Cómo modificar el tipo de nombre de host público

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Network Interfaces.
3. En el campo de búsqueda, introduzca el ID de la instancia. Seleccione la casilla de verificación de la interfaz de red.

   Como alternativa, desde la página de detalles de la instancia, elija la pestaña Redes y seleccione el ID de la interfaz de red para el índice de dispositivo 0.
4. Elija Acciones, Modificar tipo de nombre de host público.
5. Elija una opción:

   - Doble pila: nombre basado en IP: un nombre de host público de doble pila para una interfaz de red. Las solicitudes desde la VPC se resuelven tanto en la dirección IPv4 privada como en la dirección de unidifusión global IPv6 de la interfaz de red. Las solicitudes de Internet se resuelven tanto en la dirección IPv4 pública como en la dirección GUA IPv6 de la interfaz de red.
   - IPv4: nombre basado en IP: un nombre de host público habilitado para IPv4 para una interfaz de red. Las solicitudes desde dentro de la VPC se resuelven en la dirección IPv4 privada principal de la interfaz de red. Las solicitudes desde Internet se resuelven en la dirección IPv4 pública de la interfaz de red.

- IPv6: nombre basado en IP: un nombre de host público habilitado para IPv6 para una interfaz de red. Las solicitudes desde la VPC o desde Internet se resuelven en la GUA IPv6 de la interfaz de red.

6. Elija Modificar.

AWS CLI

Cómo modificar el tipo de nombre de host público

Utilice el comando modify-public-ip-dns-name-options.

```
aws ec2 modify-public-ip-dns-name-options \
    --network-interface-id eni-1234567890abcdef0 \
    --hostname-type public-dual-stack-dns-name
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "Successful": true
}
```

PowerShell

Cómo modificar el tipo de nombre de host público

Utilice el cmdlet Edit-EC2PublicIpDnsNameOption.

```
Edit-EC2PublicIpDnsNameOption `
    -NetworkInterfaceId eni-1234567890abcdef0 `
    -HostNameType public-dual-stack-dns-name
```

Nombres de host DNS privados

En esta sección, se describen los tipos de nombres de host privados de la instancia de Amazon EC2 disponibles al iniciar las instancias en las subredes de la VPC.

El nombre de host privado distingue las instancias de EC2 de la red. Puede utilizar el nombre de host privado de una instancia si, por ejemplo, desea ejecutar scripts para comunicarse con algunas o todas las instancias de la red.

Contenido

- Tipos de nombres de host privados
- Dónde encontrar los nombres de los recursos y los nombres de IP
- Elección entre nombres de recursos y nombres de IP
- Cambio de las opciones de nomenclatura basadas en recursos para Amazon EC2

Tipos de nombres de host privados

Hay dos tipos de nombre de host privados para el nombre de host del sistema operativo invitado cuando se inician las instancias de EC2 en una VPC:

- Nombre de IP: el esquema de nomenclatura heredado en el que, al iniciar una instancia, la dirección IPv4 privada de la instancia se incluye en el nombre de host de la instancia. El nombre de IP existe durante toda la vida de la instancia de EC2. Cuando se utiliza como nombre de host DNS privado, solo devolverá la dirección IPv4 privada (registro A).
- Nombre de recurso: al iniciar una instancia, el ID de la instancia de EC2 se incluye en el nombre de host de la instancia. El nombre de recurso existe durante toda la vida de la instancia de EC2. Cuando se usa como nombre de host DNS privado, puede devolver tanto la dirección privada IPv4 (registro A) como la dirección de unidifusión global IPv6 (registro AAAA).

El tipo de nombre de host del SO invitado de la instancia de EC2 depende de la configuración de la subred:

- Si la instancia se inicia en una subred solo IPv4, puede seleccionar el nombre de IP o el nombre de recurso.
- Si la instancia se inicia en una subred de doble pila (IPv4+IPv6), puede seleccionar el nombre de IP o el nombre de recurso.
- Si la instancia se inicia en una subred solo IPv6, se utiliza el nombre de recurso automáticamente.

Contenido

- Nombre de IP
- Nombre del recurso
- La diferencia entre el nombre de IP y el nombre de recurso

Nombre de IP

Cuando se inicia una instancia de EC2 con el Tipo de nombre de host de Nombre de IP, el nombre de host del SO invitado se configura para utilizar la dirección IPv4 privada.

- Formato de una instancia en us-east-1: *private-ipv4-address*.ec2.internal
- Ejemplo: *ip-10-24-34-0*.ec2.internal
- Formato de una instancia en cualquier otra región de AWS: *private-ipv4-address.region*.compute.internal
- Ejemplo: *ip-10-24-34-0.us-west-2*.compute.internal

Nombre del recurso

Cuando se inician instancias de EC2 en subredes solo IPv6, el Tipo de nombre de host de Nombre de recurso está seleccionado de forma predeterminada. La opción Nombre de recurso se puede seleccionar cuando se inicia una instancia en subredes solo IPv4 o de doble pila (IPv4+IPv6). Después de iniciar una instancia, puede administrar la configuración del nombre de host. Para obtener más información, consulte Cambio de las opciones de nomenclatura basadas en recursos para Amazon EC2.

Cuando se inicia una instancia de EC2 con el Tipo de nombre de host de Nombre de recurso, el nombre de host del SO invitado se configura para utilizar el ID de la instancia de EC2.

- Formato de una instancia en us-east-1: *ec2-instance-id*.ec2.internal
- Ejemplo: *i-0123456789abcdef*.ec2.internal
- Formato de una instancia en cualquier otra región de AWS: *ec2-instance-id.region*.compute.internal
- Ejemplo: *i-0123456789abcdef.us-west-2*.compute.internal

La diferencia entre el nombre de IP y el nombre de recurso

Las consultas de DNS para nombres de IP y nombres de recurso coexisten para garantizar la compatibilidad con versiones anteriores y permitir la migración de nomenclatura basada en IP para nombres de host a nomenclatura basada en recursos. Para nombres de host DNS privados basados en nombres de IP, no se puede configurar si se responde o no una consulta al registro DNS A para la instancia. Las consultas al registro DNS A siempre se responden independientemente de la configuración del nombre de host del SO invitado. En cambio, para nombres de host DNS privados

basados en nombre de recurso, es posible configurar si se responden o no las consultas de DNS A o DNS AAAA para la instancia. El comportamiento de respuesta se configura cuando inicia una instancia o modifica una subred. Para obtener más información, consulte Cambio de las opciones de nomenclatura basadas en recursos para Amazon EC2.

Dónde encontrar los nombres de los recursos y los nombres de IP

Puede ver los tipos de nombre de host, los nombres del recurso y nombres de IP en la consola de Amazon EC2.

Contenido

- Al crear instancias de EC2
- Al consultar los detalles de una instancia de EC2 existente

Al crear instancias de EC2

Cuando crea una instancia de EC2, según el tipo de subred que seleccione, el Tipo de nombre de host de Nombre de recurso puede estar disponible o puede que esté seleccionado y no sea modificable. En esta sección, se explican las situaciones en las que puede ver los tipos de nombre de host nombre de recurso y nombre de IP.

Escenario 1

Crea una instancia de EC2 en el asistente (consulte Inicialización de una instancia de EC2 mediante el asistente de inicialización de instancias de la consola) y, al configurar los detalles, elige una subred que configuró para que sea solo IPv6.

En este caso, Tipo de nombre de host de Nombre de recurso se selecciona automáticamente y no se puede modificar. La selección de las opciones Nombre de host DNS de Habilitar solicitudes DNS IPv4 de nombre de IP (registro A) e Habilitar solicitudes DNS IPv4 basadas en recursos (registro A) se anulan automáticamente y no se pueden modificar. La opción Habilitar solicitudes DNS IPv6 basadas en recursos (registro AAAA) está seleccionada de forma predeterminada pero es modificable. Si se selecciona, las solicitudes DNS del nombre de recurso se resolverán en la dirección IPv6 (registro AAAA) de esta instancia de EC2.

Escenario 2

Crea una instancia de EC2 en el asistente (consulte Inicialización de una instancia de EC2 mediante el asistente de inicialización de instancias de la consola) y, al configurar los detalles, elige una subred configurada con un bloque de CIDR IPv4 o un bloque de CIDR con IPv4 e IPv6 (“pila dual”).

En este caso, Habilitar solicitudes DNS IPv4 de nombre de IP (registro A) se selecciona automáticamente y no se puede cambiar. Esto significa que las solicitudes al nombre IP se resolverán en la dirección IPv4 (registro A) de esta instancia de EC2.

Las opciones están predeterminadas para las configuraciones de la subred, pero puede modificar las opciones de esta instancia en función de la configuración de la subred:

- Tipo de nombre de host: determina si desea que el nombre de host del SO invitado de la instancia de EC2 sea el nombre de recurso o el nombre de IP. El valor predeterminado es Nombre de IP.
- Habilitar solicitudes DNS IPv4 basadas en recursos (registro A): determina si las solicitudes del nombre de recurso se resuelven en la dirección IPv4 privada (registro A) de esta instancia de EC2. Esta opción no está seleccionada de forma predeterminada.
- Enable resource-based IPv6 (AAAA record) DNS requests (Habilitar solicitudes DNS IPv6 basadas en recursos [registro AAAA]): determina si las solicitudes del nombre de recurso se resuelven en la dirección GUA IPv6 (registro AAAA) de esta instancia de EC2. Esta opción no está seleccionada de forma predeterminada.

Al consultar los detalles de una instancia de EC2 existente

Puede ver los valores de nombre de host de una instancia de EC2 existente en la pestaña Detalles de la instancia de EC2:

- Tipo de nombre de host: nombre de host en formato de nombre IP o nombre de recurso.
- Nombre DNS de IP privada (solo IPv4): nombre de IP que siempre se resolverá en la dirección IPv4 privada de la instancia.
- Nombre DNS del recurso privado: nombre de recurso que se resuelve en los registros DNS seleccionados para esta instancia.
- Responder el nombre DNS del recurso privado: el nombre de recurso se resuelve en registros DNS IPv4 (A), IPv6 (AAAA) o IPv4 e IPv6 (A y AAAA).

Además, si se conecta a la instancia de EC2 directamente a través de SSH e ingresa el comando `hostname`, verá el nombre de host en formato de nombre de IP o nombre de recurso.

Elección entre nombres de recursos y nombres de IP

Cuando se inicia una instancia de EC2 (consulte Inicialización de una instancia de EC2 mediante el asistente de inicialización de instancias de la consola), si elige un Tipo de nombre de host de

Nombre de recurso, la instancia de EC2 se inicia con un nombre de host en formato de nombre de recurso. En tales casos, el registro DNS de esta instancia de EC2 también puede apuntar al nombre de recurso. Esto le da la flexibilidad de elegir si ese nombre de host se resuelve en la dirección IPv4, la dirección IPv6 o la dirección IPv4 e IPv6 de la instancia. Si planea utilizar IPv6 en el futuro o si está utilizando subredes de doble pila hoy, es mejor utilizar un Tipo de nombre de host de Nombre de recurso de modo que cambie la resolución DNS de los nombres de host de las instancias sin realizar ningún cambio en los propios registros DNS. El nombre del recurso le permite agregar y eliminar la resolución DNS IPv4 e IPv6 en una instancia de EC2.

Si, en cambio, elige un Tipo de nombre de host de Nombre de IP, y lo utiliza como el nombre de host DNS, solo se puede resolver en la dirección IPv4 de la instancia. No se resolverá en la dirección IPv6 de la instancia incluso si la instancia tiene una dirección IPv4 y una dirección IPv6 asociadas a ella.

Cambio de las opciones de nomenclatura basadas en recursos para Amazon EC2

Puede cambiar el tipo de host y las configuraciones del nombre de host DNS de las subredes, lo que afectará a todas las inicializaciones de instancias posteriores en ese tema, o puede cambiarlos para una instancia de EC2 después de lanzarla.

Opciones de nomenclatura basadas en recursos

- Tipo de nombre de host: determina la configuración predeterminada para el nombre de host del SO invitado de las instancias EC2 iniciadas en la subred. Este es el nombre del recurso o el nombre IP.
- Habilitar solicitudes IPv4 de nombre de host DNS (registro A): determina si las solicitudes o consultas DNS al nombre del recurso se resuelven en la dirección IPv4 privada (registro A) de la instancia EC2.
- Habilitar solicitudes IPv6 de nombre de host DNS (registro AAAA): determina si las solicitudes o consultas DNS al nombre del recurso se resuelven en la dirección IPv6 (registro AAAA) de la instancia EC2.

Subredes

Cambiar la configuración de subred no cambia la configuración de las instancias de EC2 que ya se iniciaron en la subred.

Console

Para modificar las opciones de una subred

Abra la consola de Amazon VPC y seleccione la subred. Elija Acciones, Editar configuración de la subred. Modifique la configuración según sea necesario y, a continuación, guarde los cambios.

AWS CLI

Para modificar las opciones de una subred

Utilice el comando modify-subnet-attribute.

```
aws ec2 modify-subnet-attribute \
    --subnet-id subnet-0abcdef1234567890 \
    --private-dns-hostname-type-on-launch resource-name \
    --enable-resource-name-dns-a-record-on-launch \
    --enable-resource-name-dns-aaaa-record-on-launch
```

PowerShell

Para modificar las opciones de una subred

Utilice el cmdlet Edit-EC2SubnetAttribute.

```
Edit-EC2SubnetAttribute `
    -SubnetId subnet-0abcdef1234567890 `
    -PrivateDnsHostnameTypeOnLaunch ResourceName `
    -EnableResourceNameDnsAAAARecordOnLaunch $true `
    -EnableResourceNameDnsARecordOnLaunch $true
```

instancias de EC2

Consideraciones

- Para cambiar el tipo de nombre de host, primero debe detener la instancia. No es necesario detener una instancia para cambiar las otras dos opciones.
- Dado que no se puede detener una instancia con un volumen raíz del almacén de instancias, solo se pueden configurar las opciones de tipo de nombre de host y nombre de host DNS al iniciar la instancia. Solo los siguientes tipos de instancia admiten volúmenes raíz del almacén de instancias: C1, C3, D2, I2, M1, M2, M3, R3 y X1.

Console

Para modificar el tipo de nombre de host y las opciones de nombre de host DNS de una instancia

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Si va a cambiar la configuración Utilizar nomenclatura basada en recursos como nombre de host del SO invitado, primero detenga la instancia de EC2. De lo contrario, omita este paso.

   Para detener la instancia, selecciónela y elija Estado de la instancia y Detener instancia.
3. Seleccione la instancia y elija Acciones, Configuración de la instancia, Cambiar las opciones de nomenclatura basada en recursos.

   - Utilizar nomenclatura basada en recursos como nombre de host del SO invitado: determina si desea que el nombre de host del SO invitado de la instancia de EC2 sea el nombre de recurso o el nombre de IP.
   - Responder solicitudes de nombre de host DNS IPv4 (registro A): determina si las solicitudes o consultas DNS del nombre del recurso se resuelven en la dirección IPv4 de esta instancia de EC2.
   - Responder solicitudes de nombre de host DNS IPv6 (registro AAAA): determina si las solicitudes o consultas DNS del nombre del recurso se resuelven en la dirección IPv6 (registro AAAA) de esta instancia de EC2.
4. Seleccione Save.
5. Si detuvo la instancia, iníciela de nuevo.

AWS CLI

Para modificar el tipo de nombre de host y las opciones de nombre de host DNS de una instancia

Utilice el comando modify-private-dns-name-options.

```
aws ec2 modify-private-dns-name-options \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --private-dns-hostname-type resource-name \
    --enable-resource-name-dns-a-record \
    --enable-resource-name-dns-aaaa-record
```

PowerShell

Para modificar el tipo de nombre de host y las opciones de nombre de host DNS de una instancia

Utilice el cmdlet Edit-EC2PrivateDnsNameOption.

```
Edit-EC2PrivateDnsNameOption `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -PrivateDnsHostnameType ResourceName `
    -EnableResourceNameDnsAAAARecord $true`
    -EnableResourceNameDnsARecord $true
```

Traiga sus propias direcciones IP (BYOIP) a Amazon EC2

Puede traer todo su rango de direcciones IPv4 o IPv6 direccionables públicamente de su red en las instalaciones a su o solo una parte Cuenta de AWS. Usted conserva el control del rango de direcciones y puede anunciarlo en Internet a través de AWS. Una vez que traiga su rango de direcciones a Amazon EC2, aparecerá en su Cuenta de AWS como un grupo de direcciones.

> **Note**
>
> En esta documentación se describe cómo traer su propio rango de direcciones IP para usarlo solo en Amazon EC2. Para traer su propio rango de direcciones IP para su uso en AWS Global Accelerator, consulte Traiga sus propias direcciones IP (BYOIP) en la Guía para desarrolladores de AWS Global Accelerator. Para usar su propio rango de direcciones IP con Amazon VPC IP Address Manager, consulte Tutorial: Cómo convertir sus direcciones IP en IPAM en la Guía del usuario de IPAM de Amazon VPC.

Al llevar un rango de direcciones IP a AWS, AWS valida que usted controla el rango de direcciones IP. Hay dos métodos que puede utilizar para demostrar que controla el rango:

- Si su rango de direcciones IP está registrado en un registro de Internet compatible con el RDAP (como ARIN, RIPE y APNIC), puede comprobar el control de su dominio con un certificado X.509 mediante el proceso que se describe en esta página. El certificado solo debe ser válido durante el proceso de aprovisionamiento. Puede eliminar el certificado del registro de su RIR una vez que se haya completado la etapa de aprovisionamiento.
- Independientemente de si su registro de Internet admite RDAP, puede utilizar el IPAM de Amazon VPC para verificar el control de su dominio con un registro TXT de DNS. Este proceso se documenta en el Tutorial: transfiera sus direcciones IP a IPAM en la Guía del usuario de IPAM de Amazon VPC.

Para obtener más información, consulte la charla tecnológica online de AWS Deep Dive on Bring Your Own IP.

Contenido

- Definiciones BYOIP
- Requisitos y cuotas
- Disponibilidad en las regiones
- Disponibilidad en la zona local
- Requisitos previos de BYOIP en Amazon EC2
- Incorporación de su rango de direcciones para usarlo en Amazon EC2
- Uso del rango de direcciones BYOIP en Amazon EC2

Definiciones BYOIP

- Certificado X.509 con autofirma: estándar de certificado utilizado con mayor frecuencia para cifrar y autenticar datos dentro de una red. Es un certificado utilizado por AWS para validar el control sobre el espacio de IP desde un registro RDAP. Para obtener más información sobre los certificados X.509, consulte RFC 3280.
- Número de sistema autónomo (ASN): identificador único mundial que define un grupo de prefijos IP administrados por uno o más operadores de red que mantienen una política de enrutamiento única y claramente definida.
- Registro regional de Internet (RIR): organización que administra la asignación y el registro de direcciones IP y ASN en una región del mundo.
- Protocolo de acceso a datos de registro (RDAP): protocolo de solo lectura para consultar los datos de registro actuales dentro de un RIR. Las entradas de la base de datos de RIR consultada se denominan “registros de RDAP”. Los clientes deben actualizar ciertos tipos de registros mediante un mecanismo proporcionado por el RIR. AWS consulta estos registros para verificar el control de un espacio de direcciones en el RIR.
- Autorización de origen de ruta (ROA): objeto creado por el Registro regional de Internet (RIR) para que los clientes autentiquen la publicidad de IP en sistemas autónomos determinados. Para obtener información general, consulte Route Origin Authorizations (ROAs) en el sitio web de ARIN.
- Registro local de Internet (LIR): organizaciones como proveedores de servicios de Internet que asignan un bloque de direcciones IP de un RIR a sus clientes.

Requisitos y cuotas

- El rango de direcciones debe estar inscrito en el Registro regional de Internet (RIR). Consulte su RIR para conocer las políticas relacionadas con las regiones geográficas. Actualmente, BYOIP permite el Registro Norteamericano de Números de Internet (ARIN), el Centro de Coordinación de Redes IP Europeas (RIPE) o el Centro de Información de Redes de Asia-Pacífico (APNIC). Debe estar registrado con un negocio o entidad institucional y no puede registrarse con el nombre de un individuo.
- El intervalo de direcciones IPv4 más específico que puede traer es /24.
- El intervalo de direcciones IPv6 más específico que puede utilizar es /48 para los CIDR que se anuncian públicamente y /60 para los CIDR que no se anuncian públicamente.
- Las ROA no son necesarias para los rangos de CIDR que no se anuncian públicamente, pero los registros de RDAP aún deben actualizarse.
- Solo puede traer cada rango de direcciones a una región de AWS de forma simultánea.
- Puede traer un total de cinco rangos de direcciones BYOIP IPv4 e IPv6 por región de AWS a su cuenta de AWS. No puede ajustar las cuotas para los CIDR de BYOIP mediante la consola de Service Quotas, pero puede comunicarse con el Centro de soporte de AWS como se describe en AWS service quotas en Referencia general de AWS.
- No puede compartir su rango de direcciones IP con otras cuentas mediante AWS RAM a menos que utilice el IP Address Manager (IPAM) de Amazon VPC e integre IPAM con AWS Organizations. Para obtener más información, consulte Integración de IPAM con AWS Organizations en la Guía del usuario de Amazon VPC IPAM.
- Las direcciones del rango de direcciones IP deben tener un historial limpio. Podemos investigar la reputación del intervalo de direcciones IP y reservarnos el derecho a rechazar un intervalo de direcciones IP si contiene una dirección IP con una mala reputación o asociada a un comportamiento malicioso.
- El espacio de direcciones heredado, el espacio de direcciones IPv4 distribuido por el registro central de la Autoridad de Números Asignados de Internet (IANA) antes de la creación del sistema de Registro regional de Internet (RIR), aún requiere el objeto ROA correspondiente.
- En el caso de los LIR, es común que utilicen un proceso manual para actualizar sus registros. Esto puede tardar días en implementarse en función del LIR.
- Se necesita un único objeto ROA y un registro de RDAP para un bloque de CIDR grande. Puede traer varios bloques de CIDR más pequeños de ese rango a AWS, incluso en varias regiones de AWS, con el objeto único y el registro.

- El BYOIP no es compatible en zonas de Wavelength o en AWS Outposts.
- No realice ningún cambio manual para BYOIP en la base de datos de activos de enrutamiento (RADb) ni en ningún otro IRR. BYOIP actualizará automáticamente la RADb. Cualquier cambio manual que incluya el ASN de BYOIP provocará un error en la operación de aprovisionamiento de BYOIP.
- Una vez que haya llevado un rango de direcciones IPv4 a AWS, podrá usar todas las direcciones IP del rango, incluidas la primera dirección (la dirección de red) y la última dirección (la dirección de transmisión).

Disponibilidad en las regiones

La característica BYOIP está disponible actualmente en todas las regiones comerciales de AWS, excepto en las regiones de China.

Disponibilidad en la zona local

Una zona local es una extensión de una región de AWS que se encuentra geográficamente cerca de los usuarios. Las zonas locales se agrupan en “grupos fronterizos de red”. En AWS, un grupo fronterizo de red es un conjunto de zonas de disponibilidad (AZ), zonas locales o zonas de Wavelength desde las que AWS anuncia una dirección IP pública. Es posible que las zonas locales tengan grupos fronterizos de red diferentes a los de las AZ de una región de AWS para garantizar una latencia o una distancia física mínima entre la red de AWS y los clientes que acceden a los recursos de estas zonas.

Puede aprovisionar intervalos de direcciones BYOIPv4 y anunciarlos en los siguientes grupos fronterizos de red de las zonas locales mediante la opción `--network-border-group`:

- af-south-1-los-1
- ap-northeast-1-tpe-1
- ap-south-1-ccu-1
- ap-south-1-del-1
- ap-southeast-1-bkk-1
- ap-southeast-1-mnl-1
- ap-southeast-2-akl-1
- ap-southeast-2-per-1

- eu-central-1-ham-1
- eu-central-1-ist-1
- eu-central-1-waw-1
- eu-north-1-cph-1
- eu-north-1-hel-1
- me-south-1-mct-1
- us-east-1-atl-2
- us-east-1-bos-1
- us-east-1-bue-1
- us-east-1-chi-2
- us-east-1-dfw-2
- us-east-1-iah-2
- us-east-1-lim-1
- us-east-1-mci-1
- us-east-1-mia-2
- us-east-1-msp-1
- us-east-1-nyc-1
- us-east-1-nyc-2
- us-east-1-phl-1
- us-east-1-qro-1
- us-east-1-scl-1
- us-west-2-den-1
- us-west-2-hnl-1
- us-west-2-las-1
- us-west-2-lax-1
- us-west-2-pdx-1
- us-west-2-phx-2
- us-west-2-sea-1

Si tiene zonas locales habilitadas (consulte Habilitar una zona local), puede elegir un grupo fronterizo de red para las zonas locales al aprovisionar y anunciar un CIDR de BYOIPv4. Elija el grupo de

bordes de red con cuidado, ya que la EIP y el recurso de AWS al que está asociado deben residir en el mismo grupo de bordes de red.

> **Note**
>
> En este momento, no puede aprovisionar ni anunciar intervalos de direcciones BYOIPv6 en las zonas locales, excepto para `eu-central-1-ist-1`, en la que se admiten BYOIPv4 y BYOIPv6.

En la zona local `eu-central-1-ist-1`, la publicidad y el retiro son operaciones asincrónicas que pueden tardar hasta cinco días laborables en realizarse. Cuando anuncia un rango de direcciones, su estado cambia de `provisioned` a `advertised` y después a `pending-advertising` una vez finalizada la operación. Al retirarlo, el estado cambia de `advertised` a `pending-withdrawal`, y, luego, vuelve a `provisioned`. Puede monitorizar el progreso de estas operaciones a través de la consola de AWS o de la CLI.

Si utiliza su propio ASN (BYOASN), puede especificarlo al anunciar su rango de direcciones. No se puede cambiar el ASN asociado al CIDR después del anuncio. Para cambiar el ASN, retire el CIDR y vuelva a anunciarlo.

> **Important**
>
> No se puede cancelar un anuncio pendiente o un retiro. Debe esperar a que se complete la operación antes de iniciar la siguiente.

Requisitos previos de BYOIP en Amazon EC2

El proceso de incorporación de BYOIP tiene dos fases, para las cuales debe realizar tres pasos. Estos pasos corresponden a los pasos descritos en el siguiente diagrama. Incluimos pasos manuales en esta documentación, pero su RIR puede ofrecer servicios administrados para ayudarlo con estos pasos.

> **Tip**
>
> Las tareas de esta sección requieren un terminal Linux y se pueden realizar mediante Linux, AWS CloudShell o el Subsistema de Windows para Linux.

Contenido

- Descripción general
- Cree una clave privada y genere un certificado X.509
- Cargue el certificado X.509 al registro RDAP de su RIR
- Creación de un objeto ROA en su Registro Regional de Internet (RIR)

Descripción general

Fase de preparación


[1] Cree una clave privada y úsela para generar un certificado X.509 autofirmado para fines de autenticación. Este certificado solo se usa durante la fase de aprovisionamiento. Puede eliminar el certificado del registro de su RIR una vez que se haya completado el aprovisionamiento.

Fase de configuración del RIR

[2] Cargue el certificado autofirmado en los comentarios del registro de RDAP.

[3] Cree un objeto ROA en su Registro Regional de Internet (RIR). La autorización de origen de ruta (ROA) define el rango de direcciones deseado, los números de sistema autónomo (ASN) permitidos para anunciar el rango de direcciones y una fecha de vencimiento para registrarse en la infraestructura de clave pública de recursos (RPKI) de su RIR.

> **Note**
>
> No se requiere una ROA para el espacio de direcciones IPv6 que no se anuncia públicamente.



Para incorporar varios rangos de direcciones no contiguos, debe repetir este proceso con cada rango de direcciones. Sin embargo, no es necesario repetir los pasos de preparación y de configuración del RIR si se divide un bloque contiguo en varias regiones de AWS diferentes.

La incorporación de un rango de direcciones no tiene ningún efecto en ninguno de los rangos de direcciones que haya incorporado con anterioridad.

Cree una clave privada y genere un certificado X.509

Use el siguiente procedimiento para crear un certificado autofirmado X.509 y agréguelo al registro de RDAP para su RIR. Este par de claves se utiliza para autenticar el rango de direcciones con el RIR. Los comandos openssl requieren la versión 1.0.2 o posterior de OpenSSL.

Copie los comandos siguientes y reemplace solo los valores del marcador de posición (en cursiva y de color).

Este procedimiento sigue la práctica recomendada de cifrar su clave de RSA privada y de requerir una frase de contraseña para acceder a ella.

1. Genere una clave RSA privada de 2048 bits del siguiente modo.

```
$ openssl genpkey -aes256 -algorithm RSA -pkeyopt rsa_keygen_bits:2048 -out
 private-key.pem
```

El parámetro `-aes256` especifica el algoritmo utilizado para cifrar la clave privada. El comando devuelve el siguiente resultado, incluidos los pedidos para establecer una frase de contraseña:

```
......+++
.+++
Enter PEM pass phrase: xxxxxxx
Verifying - Enter PEM pass phrase: xxxxxxx
```

Puede inspeccionar la clave mediante el siguiente comando:

```
$ openssl pkey -in private-key.pem -text
```

Esto devuelve un pedido de frase de contraseña y el contenido de la clave, que debería ser similar a lo siguiente:

```
Enter pass phrase for private-key.pem: xxxxxxx
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQDFBXHRI4HVKAhh
3seiciooizCRTbJe1+YsxNTja4XyKypVGIFWDGhZs44FCHlPOOSVJ+NqP74w96oM
7DPS3xo9kaQyZBFn2YEp2EBq5vf307KHNRmZZUmkn0zHOSEpNmY2fMxISBxewlxR
FAniwmSd/8TDvHJMY9FvAIvWuTsv5l0tJKk+a91K4+tO3UdDR7Sno5WXExfsBrW3
g1ydo3TBsx8i5/YiVOcNApy7ge2/FiwY3aCXJB6r6nuF6H8mRgI4r4vkMRsOlAhJ
DnZPNeweboo+K3Q3lwbgbmOKD/z9svk8N/+hUTBtIX0fRtbG+PLIw3xWRHGrMSn2
```

```
BzsPVuDLAgMBAAECggEACiJUj2hfJkKv47Dc3es3Zex67A5uDVjXmxfox2Xhdupn
fAcNqAptV6fXt0SPUNbhUxbBKNbshoJGufFwXPli1SXnpzvkdU4Hyco4zgbhXFsE
RNYjYfOGzTPwdBLpNMB6k3Tp4RHse6dNrlH0jDhpioL8cQEBdBJyVF5X0wymEbmV
mC0jgH/MxsBAPWW6ZKicg9ULMlWiAZ3MRAZPjHHgpYkAAsUWKAbCBwVQcVjGO59W
jfZjzTX5pQtVVH68ruciH88DTZCwjCkjBhxg+OIkJBLE5wkh82jIHSivZ63flwLw
z+E0+HhELSZJrn2MY6Jxmik3qNNUOF/Z+3msdj2luQKBgQDjwlC/3jxp8zJy6P8o
JQKv7TdvMwUj4VSWOHZBHLv4evJaaia0uQjIo1UDa8AYitqhX1NmCCehGH8yuXj/
v6V3CzMKDkmRr1NrONnSz5QsndQ04Z6ihAQlPmJ96g4wKtgoC7AYpyP0g1a+4/sj
b1+o3YQI4pD/F71c+qaztH7PRwKBgQDdc23yNmT3+Jyptf0fKjEvONK+xwUKzi9c
L/OzBq5yOIC1Pz2T85gOe1i8kwZws+xlpG6uBT6lmIJELd0k59FyupNu4dPvX5SD
6GGqdx4jk9KvI74usGeOBohmF0phTHkrWKBxXiyT0oS8zjnJlEn8ysIpGgO28jjr
LpaHNZ/MXQKBgQDfLNcnS0LzpsS2aK0tzyZU8SMyqVHOGMxj7quhneBq2T6FbiLD
T9TVlYaGNZ0j71vQaLI19qOubWymbautH0Op5KV8owdf4+bf1/NJaPIOzhDUSIjD
Qo01WW31Z9XDSRhKFTnWzmCjBdeIcajyzf10YKsycaAW9lItu8aBrMndnQKBgQDb
nNp/JyRwqjOrNljk7DHEs+SD39kHQzzCfqd+dnTPv2sc06+cpym3yulQcbokULpy
fmRo3bin/pvJQ3aZX/Bdh9woTXqhXDdrrSwWInVYMQPyPk8f/D9mIOJp5FUWMwHD
U+whIZSxsEeE+jtixlWtheKRYkQmzQZXbWdIhYyI3QKBgD+F/6wcZ85QW8nAUykA
3WrSIx/3cwDGdm4NRGct8ZOZjTHjiy9ojMOD1L7iMhRQ/3k3hUsin5LDMp/ryWGG
x4uIaLat40kiC7T4I66DM7P59euqdz3w0PD+VU+h7GSivvsFDdySUt7bNK0AUVLh
dMJfWxDN8QV0b5p3WuWH1U8B
-----END PRIVATE KEY-----
Private-Key: (2048 bit)
modulus:
    00:c5:05:71:d1:23:81:d5:28:08:61:de:c7:a2:72:
    2a:28:8b:30:91:4d:b2:5e:d7:e6:2c:c4:d4:e3:6b:
    85:f2:2b:2a:55:18:81:56:0c:68:59:b3:8e:05:08:
    79:4f:38:e4:95:27:e3:6a:3f:be:30:f7:aa:0c:ec:
    33:d2:df:1a:3d:91:a4:32:64:11:67:d9:81:29:d8:
    40:6a:e6:f7:f7:d3:b2:87:35:19:99:65:49:a4:9f:
    4c:c7:39:21:29:36:66:36:7c:cc:48:48:1c:5e:c2:
    5c:51:14:09:e2:c2:64:9d:ff:c4:c3:bc:72:4c:63:
    d1:6f:00:8b:d6:b9:3b:2f:e6:5d:2d:24:a9:3e:6b:
    dd:4a:e3:eb:4e:dd:47:43:47:b4:a7:a3:95:97:13:
    17:ec:06:b5:b7:83:5c:9d:a3:74:c1:b3:1f:22:e7:
    f6:22:54:e7:0d:02:9c:bb:81:ed:bf:16:2c:18:dd:
    a0:97:24:1e:ab:ea:7b:85:e8:7f:26:46:02:38:af:
    8b:e4:31:1b:0e:94:08:49:0e:76:4f:35:ec:1e:6e:
    8a:3e:2b:74:37:97:06:e0:6e:63:8a:0f:fc:fd:b2:
    f9:3c:37:ff:a1:51:30:6d:21:7d:1f:46:d6:c6:f8:
    f2:c8:c3:7c:56:44:71:ab:31:29:f6:07:3b:0f:56:
    e0:cb
publicExponent: 65537 (0x10001)
privateExponent:
    0a:22:54:8f:68:5f:26:42:af:e3:b0:dc:dd:eb:37:
```

```
    65:ec:7a:ec:0e:6e:0d:58:d7:9b:17:e8:c7:65:e1:
    76:ea:67:7c:07:0d:a8:0a:6d:57:a7:d7:b7:44:8f:
    50:d6:e1:53:16:c1:28:d6:ec:86:82:46:b9:f1:70:
    5c:f9:62:d5:25:e7:a7:3b:e4:75:4e:07:c9:ca:38:
    ce:06:e1:5c:5b:04:44:d6:23:61:f3:86:cd:33:f0:
    74:12:e9:34:c0:7a:93:74:e9:e1:11:ec:7b:a7:4d:
    ae:51:f4:8c:38:69:8a:82:fc:71:01:01:74:12:72:
    54:5e:57:d3:0c:a6:11:b9:95:98:2d:23:80:7f:cc:
    c6:c0:40:3d:65:ba:64:a8:9c:83:d5:0b:32:55:a2:
    01:9d:cc:44:06:4f:8c:71:e0:a5:89:00:02:c5:16:
    28:06:c2:07:05:50:71:58:c6:3b:9f:56:8d:f6:63:
    cd:35:f9:a5:0b:55:54:7e:bc:ae:e7:22:1f:cf:03:
    4d:90:b0:8c:29:23:06:1c:60:f8:e2:24:24:12:c4:
    e7:09:21:f3:68:c8:1d:28:af:67:ad:df:97:02:f0:
    cf:e1:34:f8:78:44:2d:26:49:ae:7d:8c:63:a2:71:
    9a:29:37:a8:d3:54:38:5f:d9:fb:79:ac:76:3d:a5:
    b9
prime1:
    00:e3:c2:50:bf:de:3c:69:f3:32:72:e8:ff:28:25:
    02:af:ed:37:6f:33:05:23:e1:54:96:38:76:41:1c:
    bb:f8:7a:f2:5a:6a:26:b4:b9:08:c8:a3:55:03:6b:
    c0:18:8a:da:a1:5f:53:66:08:27:a1:18:7f:32:b9:
    78:ff:bf:a5:77:0b:33:0a:0e:49:91:af:53:6b:38:
    d9:d2:cf:94:2c:9d:d4:34:e1:9e:a2:84:04:25:3e:
    62:7d:ea:0e:30:2a:d8:28:0b:b0:18:a7:23:f4:83:
    56:be:e3:fb:23:6f:5f:a8:dd:84:08:e2:90:ff:17:
    bd:5c:fa:a6:b3:b4:7e:cf:47
prime2:
    00:dd:73:6d:f2:36:64:f7:f8:9c:a9:b5:fd:1f:2a:
    31:2f:38:d2:be:c7:05:0a:ce:2f:5c:2f:f3:b3:06:
    ae:72:38:80:b5:3f:3d:93:f3:98:0e:7b:58:bc:93:
    06:70:b3:ec:65:a4:6e:ae:05:3e:a5:98:82:44:2d:
    dd:24:e7:d1:72:ba:93:6e:e1:d3:ef:5f:94:83:e8:
    61:aa:77:1e:23:93:d2:af:23:be:2e:b0:67:8e:06:
    88:66:17:4a:61:4c:79:2b:58:a0:71:5e:2c:93:d2:
    84:bc:ce:39:c9:94:49:fc:ca:c2:29:1a:03:b6:f2:
    38:eb:2e:96:87:35:9f:cc:5d
exponent1:
    00:df:2c:d7:27:4b:42:f3:a6:c4:b6:68:ad:2d:cf:
    26:54:f1:23:32:a9:51:ce:18:cc:63:ee:ab:a1:9d:
    e0:6a:d9:3e:85:6e:22:c3:4f:d4:d5:95:86:86:35:
    9d:23:ef:5b:d0:68:b2:35:f6:a3:ae:6d:6c:a6:6d:
    ab:ad:1f:43:a9:e4:a5:7c:a3:07:5f:e3:e6:df:d7:
    f3:49:68:f2:0e:ce:10:d4:48:88:c3:42:8d:35:59:
```

```
    6d:f5:67:d5:c3:49:18:4a:15:39:d6:ce:60:a3:05:
    d7:88:71:a8:f2:cd:fd:74:60:ab:32:71:a0:16:f6:
    52:2d:bb:c6:81:ac:c9:dd:9d
exponent2:
    00:db:9c:da:7f:27:24:70:aa:33:ab:36:58:e4:ec:
    31:c4:b3:e4:83:df:d9:07:43:3c:c2:7e:a7:7e:76:
    74:cf:bf:6b:1c:d3:af:9c:a7:29:b7:ca:e9:50:71:
    ba:24:50:ba:72:7e:64:68:dd:b8:a7:fe:9b:c9:43:
    76:99:5f:f0:5d:87:dc:28:4d:7a:a1:5c:37:6b:ad:
    2c:16:22:75:58:31:03:f2:3e:4f:1f:fc:3f:66:20:
    e2:69:e4:55:16:33:01:c3:53:ec:21:21:94:b1:b0:
    47:84:fa:3b:62:c6:55:ad:85:e2:91:62:44:26:cd:
    06:57:6d:67:48:85:8c:88:dd
coefficient:
    3f:85:ff:ac:1c:67:ce:50:5b:c9:c0:53:29:00:dd:
    6a:d2:23:1f:f7:73:00:c6:76:6e:0d:44:67:2d:f1:
    93:99:8d:31:e3:8b:2f:68:8c:c3:83:d4:be:e2:32:
    14:50:ff:79:37:85:4b:22:9f:92:c3:32:9f:eb:c9:
    61:86:c7:8b:88:68:b6:ad:e3:49:22:0b:b4:f8:23:
    ae:83:33:b3:f9:f5:eb:aa:77:3d:f0:d0:f0:fe:55:
    4f:a1:ec:64:a2:be:fb:05:0d:dc:92:52:de:db:34:
    ad:00:51:52:e1:74:c2:5f:5b:10:cd:f1:05:74:6f:
    9a:77:5a:e5:87:d5:4f:01
```

Mantenga su clave privada en un lugar seguro cuando no la esté utilizando.

2. Genere un certificado X.509 con la clave privada que creó en el paso anterior. En este ejemplo, el certificado vence en 365 días. Pasada dicha cantidad de días, no será fiable. Asegúrese de fijar la fecha de vencimiento en concordancia. El certificado solo debe ser válido durante el proceso de aprovisionamiento. Puede eliminar el certificado del registro de su RIR una vez que se haya completado la etapa de aprovisionamiento. El comando `tr -d "\n"` elimina caracteres de nueva línea (saltos de línea) del resultado. Cuando se le solicite, debe proporcionar un nombre común, pero los demás campos se pueden dejar en blanco.

```
$ openssl req -new -x509 -key private-key.pem -days 365 | tr -d "\n" >
 certificate.pem
```

Esto devuelve un resultado similar a lo siguiente:

```
Enter pass phrase for private-key.pem: xxxxxxx
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
```

```
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) []:
State or Province Name (full name) []:
Locality Name (eg, city) []:
Organization Name (eg, company) []:
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (eg, fully qualified host name) []:example.com
Email Address []:
```

> **Note**
>
> El nombre común no es necesario para el aprovisionamiento de AWS. Puede ser cualquier nombre de dominio interno o público.

Puede inspeccionar el certificado con el siguiente comando:

```
$ cat certificate.pem
```

El resultado debe ser una cadena larga, codificada en PEM, sin saltos de línea, precedida por `-----BEGIN CERTIFICATE-----` y seguida por `-----END CERTIFICATE-----`.

Cargue el certificado X.509 al registro RDAP de su RIR

Agregue el certificado que creó anteriormente al registro de RDAP para su RIR. Asegúrese de incluir las cadenas `-----BEGIN CERTIFICATE-----` y `-----END CERTIFICATE-----` antes y después de la parte codificada. Todo este contenido debe estar en una sola línea larga. El procedimiento para actualizar el RDAP depende de su RIR:

- Para ARIN, utilice el portal del administrador de cuentas para agregar el certificado en la sección “Comentarios públicos” del objeto “Información de red” que representa su rango de direcciones. No lo añada a la sección de comentarios de su organización.
- Para RIPE, agregue el certificado como un nuevo campo “descr” al objeto “inetnum” o “inet6num” que representa su rango de direcciones. Por lo general, se encuentran en la sección “Mis

recursos” del portal de bases de datos de RIPE. No lo agregue a la sección de comentarios de la organización ni al campo “comentarios” de los objetos anteriores.

- Para APNIC, agregue el certificado editando las observaciones en el registro “inetnum” o “inet6num”.

Puede eliminar el certificado del registro de su RIR una vez que se haya completado la siguiente etapa de aprovisionamiento.

Creación de un objeto ROA en su Registro Regional de Internet (RIR)

Cree un objeto ROA para permitir que los ASN de Amazon 16509 y 14618 anuncien su rango de direcciones, así como también los ASN que cuentan actualmente con autorización para anunciar el rango de direcciones. Para AWS GovCloud (US) Regions, autorice únicamente el ASN 8987. Para la nube soberana europea de AWS, autorice los ASN 16509 y 214101. Se debe fijar la longitud máxima en función del tamaño del CIDR que traiga. El prefijo IPv4 más específico que puede traer es /24. El intervalo de direcciones IPv6 más específico que puede traer es /48 para los CIDR que se anuncian públicamente y /60 para los CIDR que no se anuncian públicamente.

> **Important**
>
> Si va a crear un objeto ROA para Amazon VPC IP Address Manager (IPAM), al crear los ROA, para los CIDR de IPv4 debe establecer la longitud máxima de un prefijo de dirección IP en `/24`. Para los CIDR IPv6, si los agregará a un grupo que se puede anunciar, la longitud máxima de un prefijo de dirección IP debe ser `/48`. Esto garantiza que tenga total flexibilidad para dividir su dirección IP pública entre regiones de AWS. IPAM impone la longitud máxima que establezca. Para obtener más información sobre las direcciones BYOIP para IPAM, consulte Tutorial: CIDR con dirección BYOIP a IPAM en la Guía del usuario de Amazon VPC IPAM.

Es posible que pasen 24 horas hasta que la ROA esté disponible en Amazon. Para obtener más información, consulte su RIR:

- ARIN — ROA Requests
- RIPE — Managing ROAs
- APNIC — Route Management

Al migrar anuncios desde una carga de trabajo en las instalaciones a AWS, debe crear una ROA para su ASN existente antes de crear las ROA para los ASN de Amazon. De lo contrario, podría afectar al enrutamiento y a los anuncios existentes.

> **Important**
>
> Para que Amazon anuncie y siga anunciando su intervalo de direcciones IP, sus ROA con los ASN de Amazon deben cumplir con las directrices anteriores. Si sus ROA no son válidas o no cumplen con las normas anteriores, Amazon se reserva el derecho de dejar de anunciar su rango de direcciones IP.

> **Note**
>
> Este paso no se requiere para el espacio de direcciones IPv6 que no se anuncia públicamente.

Incorporación de su rango de direcciones para usarlo en Amazon EC2

El proceso de incorporación de BYOIP incluye las siguientes tareas en función de sus necesidades.

Tareas

- Aprovisione un intervalo de direcciones que se anuncie públicamente en AWS
- Aprovisione un intervalo de direcciones IPv6 que no se anuncie públicamente
- Anunciar el rango de direcciones mediante AWS
- Desaprovisionar el rango de direcciones
- Validación de su BYOIP

Aprovisione un intervalo de direcciones que se anuncie públicamente en AWS

Cuando aprovisiona un rango de direcciones para utilizarlo con AWS, usted confirma que controla el rango de direcciones y autoriza que Amazon lo anuncie. También verificamos que controla el rango de direcciones a través de un mensaje de autorización firmado. Este mensaje se firma con el par de claves autofirmado X.509 que utilizó cuando actualizó el registro de RDAP con el certificado X.509. AWS requiere un mensaje de autorización firmado criptográficamente que presenta al RIR. El RIR

autentica la firma con el certificado que agregó al RDAP y verifica los detalles de autorización con la ROA.

Para aprovisionar el rango de direcciones

1. Redactar mensajes

   Redacte el mensaje de autorización de texto sin formato. El formato del mensaje es el siguiente, donde la fecha es la fecha de vencimiento del mensaje:

   ```
   1|aws|account|cidr|YYYYMMDD|SHA256|RSAPSS
   ```

   Reemplace el número de cuenta, el rango de direcciones y la fecha de vencimiento con sus propios valores para crear un mensaje similar al siguiente:

   ```
   text_message="1|aws|0123456789AB|198.51.100.0/24|20211231|SHA256|RSAPSS"
   ```

   Esto no debe confundirse con un mensaje de ROA, que es similar.

2. Firmar el mensaje

   Firme el mensaje de texto sin formato con la clave privada que creó anteriormente. La firma que devuelve este comando es una cadena larga que deberá usar en el siguiente paso.

   > **Important**
   >
   > Le recomendamos que copie y pegue este comando. Excepto por el contenido del mensaje, no modifique ni reemplace ninguno de los valores.

   ```
   signed_message=$( echo -n $text_message | openssl dgst -sha256 -sigopt
    rsa_padding_mode:pss -sigopt rsa_pss_saltlen:-1 -sign private-key.pem -keyform PEM
    | openssl base64 | tr -- '+=/' '-_~' | tr -d "\n")
   ```

3. Aprovisionar la dirección

   Para aprovisionar el rango de direcciones, use el comando provision-byoip-cidr de la AWS CLI. La opción `--cidr-authorization-context` utiliza las cadenas de mensaje y firma que creó anteriormente.

> **Important**
>
> Debe especificar la región de AWS en la que se debe aprovisionar el rango de BYOIP si difiere del `Default region name` de Configure the AWS CLI.

```
aws ec2 provision-byoip-cidr --cidr address-range --cidr-authorization-context
 Message="$text_message",Signature="$signed_message" --region us-east-1
```

Aprovisionar un rango de direcciones es una operación asincrónica, por lo que la llamada se devuelve de forma inmediata, pero el rango de direcciones no se podrá utilizar hasta que su estado pase de `pending-provision` a `provisioned`.

4. Monitorear el progreso

   Si bien la mayoría del aprovisionamiento se completará en dos horas, el proceso de aprovisionamiento de los intervalos que se pueden anunciar públicamente puede tardar hasta una semana en completarse. Utilice el comando describe-byoip-cidrs para monitorear el progreso, como en este ejemplo:

   ```
   aws ec2 describe-byoip-cidrs --max-results 5 --region us-east-1
   ```

   Si hay problemas durante el aprovisionamiento y el estado pasa a `failed-provision`, debe ejecutar el comando `provision-byoip-cidr` de nuevo una vez que se hayan resuelto los problemas.

Aprovisione un intervalo de direcciones IPv6 que no se anuncie públicamente

De forma predeterminada, se aprovisiona un intervalo de direcciones para que se anuncie públicamente en Internet. Puede aprovisionar un intervalo de direcciones IPv6 que no se anunciará públicamente. Para las rutas que no son anunciables públicamente, el proceso de aprovisionamiento generalmente se completa en cuestión de minutos. Cuando asocia un bloque de CIDR IPv6 de un rango de direcciones no público a una VPC, solo se puede acceder al CIDR IPv6 a través de opciones de conectividad híbrida que admiten IPv6, como Direct Connect, AWS Site-to-Site VPN o puertas de enlace de tránsito de Amazon VPC.

No se requiere una ROA para aprovisionar un intervalo de direcciones no públicas.

> **Important**
>
> - Solo puede especificar si un intervalo de direcciones se anuncia públicamente durante el aprovisionamiento. No puede cambiar el estado anunciable de un rango de direcciones con posterioridad.
> - Amazon VPC no admite los CIDR de direcciones locales únicas (ULA). Todas las VPC deben tener CIDR de IPv6 únicos. Dos VPC no pueden tener el mismo rango de CIDR de IPv6.

Para aprovisionar un intervalo de direcciones IPv6 que no se anunciará públicamente, use el siguiente comando provision-byoip-cidr.

```
aws ec2 provision-byoip-cidr --cidr address-range --cidr-authorization-context
 Message="$text_message",Signature="$signed_message" --no-publicly-advertisable --
region us-east-1
```

Anunciar el rango de direcciones mediante AWS

Una vez aprovisionado el rango de direcciones, ya se puede anunciar. Debe anunciar el rango de direcciones exacto que ha aprovisionado. No puede anunciar solo una parte del rango de direcciones aprovisionado.

Si ha aprovisionado un intervalo de direcciones IPv6 que no se anunciará públicamente, no es necesario que complete este paso.

Le recomendamos que deje de anunciar el rango de direcciones o una parte de él desde otras ubicaciones antes de anunciarlo a través de AWS. Si sigue anunciando su rango de direcciones IP o una parte de él desde otras ubicaciones, no podremos asistirle de forma fiable ni solucionar los problemas. En especial, no podremos garantizar que el tráfico hacia el rango de direcciones o una parte de él entre en nuestra red.

Para minimizar el tiempo de inactividad, puede configurar sus recursos de AWS para que utilicen una dirección de su grupo de direcciones antes de que se anuncie. Luego puede dejar de anunciarla de forma simultánea desde la ubicación actual y empezar a anunciarla a través de AWS. Para obtener más información acerca de cómo asignar una dirección IP elástica desde su grupo de direcciones, consulte Asignar una dirección IP elástica.

Limitaciones

- Puede ejecutar el comando advertise-byoip-cidr como mucho una vez cada 10 segundos, incluso si indica rangos de direcciones diferentes cada vez.
- Puede ejecutar el comando withdraw-byoip-cidr como mucho una vez cada 10 segundos, incluso si indica rangos de direcciones diferentes cada vez.

Para anunciar el rango de direcciones, use el siguiente comando advertise-byoip-cidr.

```
aws ec2 advertise-byoip-cidr --cidr address-range --region us-east-1
```

Para dejar de anunciar el rango de direcciones, use el siguiente comando withdraw-byoip-cidr.

```
aws ec2 withdraw-byoip-cidr --cidr address-range --region us-east-1
```

> **Note**
>
> En la zona local `eu-central-1-ist-1`, la publicidad y lel retiro son asincrónicas. El rango de direcciones entra en un estado `pending-advertising` o `pending-withdrawal` antes de que se complete la operación. Para obtener más información, consulte disponibilidad de zona local.

Desaprovisionar el rango de direcciones

Para dejar de utilizar el rango de direcciones con AWS, primero libere las direcciones IP elásticas y desasocie los bloques de CIDR IPv6 que todavía estén asignados del grupo de direcciones. A continuación, deje de anunciar el intervalo de direcciones y, finalmente, desaprovisione el intervalo de direcciones.

No puede desaprovisionar una parte del intervalo de direcciones. Si desea utilizar un rango de direcciones más específico con AWS, desaprovisione todo el rango de direcciones y aprovisione un rango de direcciones más específico.

(IPv4) Para liberar cada dirección IP elástica, utilice el siguiente comando release-address.

```
aws ec2 release-address --allocation-id eipalloc-12345678abcabcabc --region us-east-1
```

(IPv6) Para desasociar un bloque de CIDR IPv6, utilice el siguiente comando disassociate-vpc-cidr-block.

```
aws ec2 disassociate-vpc-cidr-block --association-id vpc-cidr-assoc-12345abcd1234abc1
 --region us-east-1
```

Para dejar de anunciar el rango de direcciones, use el siguiente comando withdraw-byoip-cidr.

```
aws ec2 withdraw-byoip-cidr --cidr address-range --region us-east-1
```

Para desaprovisionar el rango de direcciones, use el siguiente comando deprovision-byoip-cidr.

```
aws ec2 deprovision-byoip-cidr --cidr address-range --region us-east-1
```

Puede tardar hasta un día en desaprovisionar un intervalo de direcciones.

Validación de su BYOIP

1. Validación del par de claves del X.509 autofirmado

   Valide que el certificado se ha cargado y es válido a través del comando whois.

   Para ARIN, utilice `whois -h whois.arin.net r + 2001:0DB8:6172::/48` para buscar el registro de RDAP para su rango de direcciones. Compruebe la sección `Public Comments` para el `NetRange` (rango de red) en la salida del comando. El certificado debe agregarse en la sección `Public Comments` para el rango de direcciones.

   Puede inspeccionar la sección `Public Comments` que contiene el certificado con el siguiente comando:

   ```
   whois -h whois.arin.net r + 2001:0DB8:6172::/48 | grep Comments | grep BEGIN
   ```

   Esto devuelve un resultado con el contenido de la clave, que debería ser similar a lo siguiente:

   ```
   Public Comments:
   -----BEGIN CERTIFICATE-----
   MIID1zCCAr+gAwIBAgIUBkRPNSLrPqbRAFP8RDAHSP+I1TowDQYJKoZIhvcNAQE
   LBQAwezELMAkGA1UEBhMCTloxETAPBgNVBAgMCEF1Y2tsYW5kMREwDwYDVQQHDA
   hBdWNrbGFuZDEcMBoGA1UECgwTQW1hem9uIFdlYiBTZXJ2aWNlczETMBEGA1UEC
   wwKQllPSVAgRGVtbzETMBEGA1UEAwwKQllPSVAgRGVtbzAeFw0yMTEyMDcyMDI0
   ```

```
NTRaFw0yMjEyMDcyMDI0NTRaMHsxCzAJBgNVBAYTAk5aMREwDwYDVQQIDAhBdWN
rbGFuZDERMA8GA1UEBwwIQXVja2xhbmQxHDAaBgNVBAoME0FtYXpvbiBXZWIgU2
VydmljZXMxEzARBgNVBAsMCkJZT0lQIERlbW8xEzARBgNVBAMMCkJZT0lQIERlb
W8wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCfmacvDp0wZ0ceiXXc
R/q27mHI/U5HKt7SST4X2eAqufR9wXkfNanAEskgAseyFypwEEQr4CJijI/5hp9
prh+jsWHWwkFRoBRR9FBtwcU/45XDXLga7D3stsI5QesHVRwOaXUdprAnndaTug
mDPkD0vrl475JWDSIm+PUxGWLy+60aBqiaZq35wU/x+wXlAqBXg4MZK2KoUu27k
Yt2zhmy0S7Ky+oRfRJ9QbAiSu/RwhQbh5Mkp1ZnVIc7NqnhdeIW48QaYjhMlUEf
xdaqYUinzz8KpjfADZ4Hvqj9jWZ/eXo/9b2rGlHWkJsbhr0VEUyAGu1bwkgcdww
3A7NjOxQbAgMBAAGjUzBRMB0GA1UdDgQWBBStFyujN6SYBr2glHpGt0XGF7GbGT
AfBgNVHSMEGDAWgBStFyujN6SYBr2glHpGt0XGF7GbGTAPBgNVHRMBAf8EBTADA
QH/MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBX6nn6YLhz521lfyVfxY0t6o3410bQAeAF
08ud+ICtmQ4IO4A4B7zV3zIVYr0clrOOaFyLxngwMYN0XY5tVhDQqk4/gmDNEKS
Zy2QkX4Eg0YUWVzOyt6fPzjOvJLcsqc1hcF9wySL507XQz76Uk5cFypBOzbnk35
UkWrzA9KK97cXckfIESgK/k1N4ecwxwG6VQ8mBGqVpPpey+dXpzzzv1iBKN/VY4
ydjgH/LBfdTsVarmmy2vtWBxwrqkFvpdhSGCvRDl/qdO/GIDJi77dmZWkh/ic90
MNk1f38gs1jrCj8lThoar17Uo9y/Q5qJIsoNPyQrJRzqFU9F3FBjiPJF
-----END CERTIFICATE-----
```

Para RIPE, utilice `whois -r -h whois.ripe.net` *2001:0DB8:7269::/48* para buscar el registro de RDAP para su rango de direcciones. Compruebe la sección `descr` para el objeto `inetnum` (rango de red) en la salida del comando. El certificado debe agregarse como un nuevo campo `descr` para el rango de direcciones.

Puede inspeccionar la sección `descr` que contiene el certificado con el siguiente comando:

```
whois -r -h whois.ripe.net 2001:0DB8:7269::/48 | grep descr | grep BEGIN
```

Esto devuelve un resultado con el contenido de la clave, que debería ser similar a lo siguiente:

```
descr:
-----BEGIN CERTIFICATE-----MIID1zCCAr+gAwIBAgIUBkRPNSLrPqbRAFP8
RDAHSP+I1TowDQYJKoZIhvcNAQELBQAwezELMAkGA1UEBhMCTloxETAPBgNVBAg
MCEF1Y2tsYW5kMREwDwYDVQQHDAhBdWNrbGFuZDEcMBoGA1UECgwTQW1hem9uIF
dlYiBTZXJ2aWNlczETMBEGA1UECwwKQllPSVAgRGVtbzETMBEGA1UEAwwKQllPS
VAgRGVtbzAeFw0yMTEyMDcyMDI0NTRaFw0yMjEyMDcyMDI0NTRaMHsxCzAJBgNV
BAYTAk5aMREwDwYDVQQIDAhBdWNrbGFuZDERMA8GA1UEBwwIQXVja2xhbmQxHDA
aBgNVBAoME0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMxEzARBgNVBAsMCkJZT0lQIERlbW
8xEzARBgNVBAMMCkJZT0lQIERlbW8wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwg
gEKAoIBAQCfmacvDp0wZ0ceiXXcR/q27mHI/U5HKt7SST4X2eAqufR9wXkfNanA
EskgAseyFypwEEQr4CJijI/5hp9prh+jsWHWwkFRoBRR9FBtwcU/45XDXLga7D3
stsI5QesHVRwOaXUdprAnndaTugmDPkD0vrl475JWDSIm+PUxGWLy+60aBqiaZq
```

```
35wU/x+wXlAqBXg4MZK2KoUu27kYt2zhmy0S7Ky+oRfRJ9QbAiSu/RwhQbh5Mkp
1ZnVIc7NqnhdeIW48QaYjhMlUEfxdaqYUinzz8KpjfADZ4Hvqj9jWZ/eXo/9b2r
GlHWkJsbhr0VEUyAGu1bwkgcdww3A7NjOxQbAgMBAAGjUzBRMB0GA1UdDgQWBBS
tFyujN6SYBr2glHpGt0XGF7GbGTAfBgNVHSMEGDAWgBStFyujN6SYBr2glHpGt0
XGF7GbGTAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBX6nn6Y
Lhz521lfyVfxY0t6o3410bQAeAF08ud+ICtmQ4IO4A4B7zV3zIVYr0clrOOaFyL
xngwMYN0XY5tVhDQqk4/gmDNEKSZy2QkX4Eg0YUWVzOyt6fPzjOvJLcsqc1hcF9
wySL507XQz76Uk5cFypBOzbnk35UkWrzA9KK97cXckfIESgK/k1N4ecwxwG6VQ8
mBGqVpPpey+dXpzzzv1iBKN/VY4ydjgH/LBfdTsVarmmy2vtWBxwrqkFvpdhSGC
vRDl/qdO/GIDJi77dmZWkh/ic90MNk1f38gs1jrCj8lThoar17Uo9y/Q5qJIsoN
PyQrJRzqFU9F3FBjiPJF
-----END CERTIFICATE-----
```

Para APNIC, utilice `whois -h whois.apnic.net` *`2001:0DB8:6170::/48`* para buscar el registro de RDAP para su rango de direcciones BYOIP. Compruebe la sección `remarks` para el objeto `inetnum` (rango de red) en la salida del comando. El certificado debe agregarse como un nuevo campo `remarks` para el rango de direcciones.

Puede inspeccionar la sección `remarks` que contiene el certificado con el siguiente comando:

```
whois -h whois.apnic.net 2001:0DB8:6170::/48 | grep remarks | grep BEGIN
```

Esto devuelve un resultado con el contenido de la clave, que debería ser similar a lo siguiente:

```
remarks:
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIID1zCCAr+gAwIBAgIUBkRPNSLrPqbRAFP8RDAHSP+I1TowDQYJKoZIhvcNAQE
LBQAwezELMAkGA1UEBhMCTloxETAPBgNVBAgMCEF1Y2tsYW5kMREwDwYDVQQHDA
hBdWNrbGFuZDEcMBoGA1UECgwTQW1hem9uIFdlYiBTZXJ2aWNlczETMBEGA1UEC
wwKQllPSVAgRGVtbzETMBEGA1UEAwwKQllPSVAgRGVtbzAeFw0yMTEyMDcyMDI0
NTRaFw0yMjEyMDcyMDI0NTRaMHsxCzAJBgNVBAYTAk5aMREwDwYDVQQIDAhBdWN
rbGFuZDERMA8GA1UEBwwIQXVja2xhbmQxHDAaBgNVBAoME0FtYXpvbiBXZWIgU2
VydmljZXMxEzARBgNVBAsMCkJZT0lQIERlbW8xEzARBgNVBAMMCkJZT0lQIERlb
W8wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCfmacvDp0wZ0ceiXXc
R/q27mHI/U5HKt7SST4X2eAqufR9wXkfNanAEskgAseyFypwEEQr4CJijI/5hp9
prh+jsWHWwkFRoBRR9FBtwcU/45XDXLga7D3stsI5QesHVRwOaXUdprAnndaTug
mDPkD0vrl475JWDSIm+PUxGWLy+60aBqiaZq35wU/x+wXlAqBXg4MZK2KoUu27k
Yt2zhmy0S7Ky+oRfRJ9QbAiSu/RwhQbh5Mkp1ZnVIc7NqnhdeIW48QaYjhMlUEf
xdaqYUinzz8KpjfADZ4Hvqj9jWZ/eXo/9b2rGlHWkJsbhr0VEUyAGu1bwkgcdww
3A7NjOxQbAgMBAAGjUzBRMB0GA1UdDgQWBBStFyujN6SYBr2glHpGt0XGF7GbGT
AfBgNVHSMEGDAWgBStFyujN6SYBr2glHpGt0XGF7GbGTAPBgNVHRMBAf8EBTADA
QH/MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBX6nn6YLhz521lfyVfxY0t6o3410bQAeAF
```

```
08ud+ICtmQ4IO4A4B7zV3zIVYr0clrOOaFyLxngwMYN0XY5tVhDQqk4/gmDNEKS
Zy2QkX4Eg0YUWVzOyt6fPzjOvJLcsqc1hcF9wySL507XQz76Uk5cFypBOzbnk35
UkWrzA9KK97cXckfIESgK/k1N4ecwxwG6VQ8mBGqVpPpey+dXpzzzv1iBKN/VY4
ydjgH/LBfdTsVarmmy2vtWBxwrqkFvpdhSGCvRDl/qdO/GIDJi77dmZWkh/ic90
MNk1f38gs1jrCj8lThoar17Uo9y/Q5qJIsoNPyQrJRzqFU9F3FBjiPJF
-----END CERTIFICATE-----
```

2. Validación de la creación de un objeto ROA

   Valide la creación correcta de los objetos ROA mediante la API de datos RIPEstat. Asegúrese de probar su rango de direcciones con los ASN 16509 y 14618 de Amazon, además de los ASN que cuentan actualmente con autorización para anunciar el rango de direcciones. Para las AWS GovCloud (US) Regions, realice las pruebas con el ASN 8987. En el caso de la nube soberana europea de AWS, realice las pruebas con los ASN 16509 y 214101.

   Puede inspeccionar los objetos ROA desde distintos ASN de Amazon con su rango de direcciones mediante el siguiente comando:

   ```
   curl --location --request GET "https://stat.ripe.net/data/rpki-validation/data.json?
   resource=ASN&prefix=CIDR
   ```

   En este resultado de ejemplo, la respuesta tiene un resultado de `"status": "valid"` para el ASN 16509 de Amazon. Esto indica que el objeto ROA para el rango de direcciones se creó correctamente:

   ```
   {
       "messages": [],
       "see_also": [],
       "version": "0.3",
       "data_call_name": "rpki-validation",
       "data_call_status": "supported",
       "cached": false,
       "data": {
           "validating_roas": [
               {
                   "origin": "16509",
                   "prefix": "2001:0DB8::/32",
                   "max_length": 48,
                   "validity": "valid"
               },
               {
   ```

```
                "origin": "14618",
                "prefix": "2001:0DB8::/32",
                "max_length": 48,
                "validity": "invalid_asn"
            },
            {
                "origin": "64496",
                "prefix": "2001:0DB8::/32",
                "max_length": 48,
                "validity": "invalid_asn"
            }
        ],
        "status": "valid",
        "validator": "routinator",
        "resource": "16509",
        "prefix": "2001:0DB8::/32"
    },
    "query_id": "20230224152430-81e6384e-21ba-4a86-852a-31850787105f",
    "process_time": 58,
    "server_id": "app116",
    "build_version": "live.2023.2.1.142",
    "status": "ok",
    "status_code": 200,
    "time": "2023-02-24T15:24:30.773654"
}
```


El estado "unknown" indica que el objeto ROA para el rango de direcciones no se ha creado. El estado "invalid_asn" indica que el objeto ROA para el rango de direcciones no se creó correctamente.

Uso del rango de direcciones BYOIP en Amazon EC2

Puede ver y usar los rangos de direcciones IPv4 e IPv6 que haya aprovisionado en su cuenta. Para obtener más información, consulte the section called "Incorporación de su rango de direcciones".

Intervalos de direcciones IPv4

Puede crear una dirección IP elástica a partir de su grupo de direcciones IPv4 y utilizarla con los recursos de AWS como las instancias de EC2, las puertas de enlace de NAT y los Equilibradores de carga de red.

Para ver información sobre los grupos de direcciones IPv4 que ha aprovisionado en su cuenta, utilice el siguiente comando describe-public-ipv4-pools.

```
aws ec2 describe-public-ipv4-pools --region us-east-1
```

Para crear una dirección IP elástica en su grupo de direcciones IPv4, use el comando allocate-address. Puede usar la opción `--public-ipv4-pool` para especificar el ID del grupo de direcciones devuelto por `describe-byoip-cidrs`. O puede usar la opción `--address` para especificar una dirección del rango de direcciones que ha aprovisionado.

Intervalos de direcciones IPv6

Para ver información sobre los grupos de direcciones IPv6 que ha aprovisionado en su cuenta, utilice el siguiente comando describe-ipv6-pools.

```
aws ec2 describe-ipv6-pools --region us-east-1
```

Para crear una VPC y especificar un CIDR IPv6 desde el grupo de direcciones IPv6, utilice el siguiente comando create-vpc. Para permitir que Amazon elija el CIDR IPv6 de su grupo de direcciones IPv6, omita la opción `--ipv6-cidr-block`.

```
aws ec2 create-vpc --cidr-block 10.0.0.0/16 --ipv6-cidr-block ipv6-cidr --ipv6-
pool pool-id --region us-east-1
```

Para asociar un bloque de CIDR IPv6 del grupo de direcciones IPv6 a una VPC, utilice el siguiente comando associate-vpc-cidr-block. Para permitir que Amazon elija el CIDR IPv6 de su grupo de direcciones IPv6, omita la opción `--ipv6-cidr-block`.

```
aws ec2 associate-vpc-cidr-block --vpc-id vpc-123456789abc123ab --ipv6-cidr-block ipv6-
cidr --ipv6-pool pool-id --region us-east-1
```

Para ver las VPC y la información del grupo de direcciones IPv6 asociada, utilice el comando describe-vpcs. Para ver información acerca de los bloques de CIDR IPv6 asociados de un grupo de direcciones IPv6 específico, utilice el siguiente comando get-associated-ipv6-pool-cidrs.

```
aws ec2 get-associated-ipv6-pool-cidrs --pool-id pool-id --region us-east-1
```

Si desasocia el bloque de CIDR IPv6 de la VPC, se vuelve a liberar en el grupo de direcciones IPv6.

Direcciones IP elásticas

Las direcciones IP elásticas son direcciones IPv4 estáticas diseñadas para la informática en la nube dinámica. Se asigna una dirección IP elástica a su cuenta de AWS, que es suya hasta que la libere. Con una dirección IP elástica, puede enmascarar los errores de una instancia o software volviendo a mapear rápidamente la dirección a otra instancia de su cuenta. Si lo prefiere, puede especificar la dirección IP elástica en un registro DNS para el dominio, de modo que el dominio apunte a la instancia. Para obtener más información, consulte la documentación del registrador de dominios.

Una dirección IP elástica es una dirección IPv4 pública, a la que se puede tener acceso desde Internet. Si necesita conectarse a una instancia que no tiene una dirección IPv4 pública, puede asociar una dirección IP elástica con su instancia para habilitar la comunicación con internet.

Contenido

- Precios de las direcciones IP elásticas
- Conceptos básicos de las direcciones IP elásticas
- Cuota de direcciones IP elásticas
- Asociación de una dirección IP elástica a una instancia
- Transferencia de una dirección IP elástica entre Cuentas de AWS
- Liberar una dirección IP elástica
- Creación de un registro de DNS inverso para el correo electrónico en Amazon EC2

Precios de las direcciones IP elásticas

Se aplica un cargo a todas las direcciones IP elásticas, independientemente de que estén en uso (asignadas a un recurso, como una instancia de EC2) o inactivas (creadas en su cuenta, pero sin asignar).

AWS cobra por todas las direcciones IPv4 públicas, incluidas las direcciones IPv4 públicas asociadas a las instancias en ejecución y las direcciones IP elásticas. Para obtener más información, consulte la pestaña Dirección IPv4 pública en la página Precios de Amazon VPC.

Conceptos básicos de las direcciones IP elásticas

A continuación, se describen las características básicas de una dirección IP elástica:

- Una dirección IP elástica es estática; no cambia con el tiempo.

- Una dirección IP elástica se utiliza únicamente en una región específica y no se puede mover a otra región.
- Una dirección IP elástica proviene del grupo de direcciones IPv4 de Amazon o de un grupo de direcciones IPv4 personalizado que haya llevado a su Cuenta de AWS. No se admiten las direcciones IP elásticas en IPv6.
- Para utilizar una dirección IP elástica, primero asigne una a su cuenta y, a continuación, asóciela a su instancia o a una interfaz de red.
- Cuando asocia una dirección IP elástica a una instancia, también se asocia a la interfaz de red principal de la instancia. Cuando asocia una dirección IP elástica con una interfaz de red asociada a una instancia, también se asocia a la instancia.
- Si asocia una dirección IP elástica a una instancia o a su interfaz de red principal, la dirección IPv4 pública de la instancia (en caso de que tenga una asociada) se liberará de nuevo al grupo de direcciones IPv4 públicas de Amazon y la dirección IP elástica se asociará a la instancia en su lugar. No se puede reutilizar una dirección IPv4 pública asociada previamente a la instancia y no se puede convertir una dirección IPv4 pública en una dirección IP elástica. Para obtener más información, consulte Direcciones IPv4 públicas.
- Puede anular la asociación de una dirección IP elástica de un recurso y, a continuación, volver a asociarla a otro recurso. Para evitar comportamientos inesperados, asegúrese de que todas las conexiones activas al recurso nombrado en la asociación existente estén cerradas antes de realizar el cambio. Después de asociar la dirección IP elástica a un recurso diferente, puede volver a abrir las conexiones al recurso recién asociado.
- Una dirección IP elástica desasociada sigue asociada a su cuenta hasta que la libera explícitamente. Se le cobrará por todas las direcciones IP elásticas de su cuenta, independientemente de si están asociadas o disociadas a una instancia. Para obtener más información, consulte la pestaña Dirección IPv4 pública en la página Precios de Amazon VPC.
- Si asocia una dirección IP elástica a una instancia que anteriormente tenía una dirección IPv4 pública, el nombre de host del DNS público de la instancia cambia para que coincida con la dirección IP elástica.
- Resolvemos un nombre de host de DNS público en la dirección IPv4 pública o la dirección IP elástica de la instancia fuera de la red de la instancia y en una dirección IPv4 privada de la instancia desde dentro de la red de la instancia.
- Al asignar una dirección IP elástica desde un grupo de direcciones IP llevadas a su cuenta de AWS, esta no se incluye en el recuento del límite de direcciones IP elásticas. Para obtener más información, consulte Cuota de direcciones IP elásticas.

- Cuando asigne direcciones IP elásticas, puede asociarlas a un grupo de bordes de red. Esta es la ubicación desde la que anunciamos el bloque de CIDR. Si se establece el grupo de bordes de red, el bloque de CIDR queda restringido a este grupo. Si no se especifica el grupo de bordes de red, establecemos el grupo de bordes que contiene todas las zonas de disponibilidad de la región (por ejemplo, `us-west-2`).
- Una dirección IP elástica solo se puede utilizar para su uso en un grupo de bordes de red específico.

Cuota de direcciones IP elásticas

De manera predeterminada, todas las Cuentas de AWS tienen una cuota de cinco (5) direcciones IP elásticas por región, porque las direcciones públicas de Internet (IPv4) son un recurso público escaso. Se recomienda encarecidamente utilizar direcciones IP elásticas principalmente para poder reasignar la dirección a otra instancia en caso de que genere un error y utilizar nombres de host DNS para toda la comunicación entre nodos restante.

Si cree que su arquitectura garantiza direcciones IP elásticas adicionales, puede solicitar un aumento de cuota directamente desde la consola de Service Quotas. Para solicitar un aumento de cuota, elija Solicitud de aumento a nivel de cuenta. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de Amazon EC2.

Asociación de una dirección IP elástica a una instancia

Tras asignar una dirección IP elástica, podrá asociarla a un recurso de AWS, como una instancia de EC2, una puerta de enlace NAT o un equilibrador de carga de red. Para asociar una dirección IP elástica con un recurso de AWS diferente más adelante, puede desconectarla de su recurso actual y, a continuación, asociarla al nuevo recurso.

Tareas

- Asignar una dirección IP elástica
- Asociar una dirección IP elástica
- Anulación de la asociación de una dirección IP elástica

Asignar una dirección IP elástica

Puede asignar una dirección IP elástica para su uso en una región. Se aplica un cargo por todas las direcciones IP elásticas, tanto si están en uso (asociadas a un recurso, como una instancia EC2) como si están inactivas (creadas en su cuenta pero no asociadas).

Console

Para asignar una dirección IP elástica

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Red y seguridad, IP elásticas.
3. Elija Asignar dirección IP elástica.
4. (Opcional) Si asigna una dirección IP elástica (EIP), elija el Grupo de bordes de red al que desea asignar la EIP. Un grupo de bordes de red es un conjunto de zonas de disponibilidad (AZ), zonas locales o zonas de Wavelength desde las que AWS anuncia una dirección IP pública. Es posible que las zonas locales y las zonas de Wavelength tengan grupos de bordes de red diferentes a los de las AZ de una región para garantizar una latencia o una distancia física mínima entre la red de AWS y los clientes que acceden a los recursos de estas zonas.

   > **Important**
   >
   > Debe asignar una EIP en el mismo grupo de bordes de red que el recurso de AWS que se asociará a la EIP. Una EIP de un grupo de bordes de red solo se puede anunciar en zonas de ese grupo de bordes de red y no en otras zonas representadas por otros grupos de bordes de red.

   Si tiene zonas locales o zonas de Wavelength habilitadas (para obtener más información, consulte Habilitar una zona local o Habilitar zonas de Wavelength), puede elegir un grupo de bordes de red para las AZ, las zonas locales o las zonas de Wavelength. Elija el grupo de bordes de red con cuidado, ya que la EIP y el recurso de AWS al que está asociado deben residir en el mismo grupo de bordes de red. Puede utilizar la consola de EC2 para ver el grupo de bordes de red en el que se encuentran las zonas de disponibilidad, las zonas locales o las zonas de Wavelength. Por lo general, todas las zonas de disponibilidad de una región pertenecen al mismo grupo de bordes de red, mientras que las zonas locales o las zonas de Wavelength pertenecen a sus propios grupos de bordes de red independientes.

Si las zonas locales o las zonas de Wavelength no están habilitadas, cuando asigna una EIP, el grupo de bordes de red que representa a todas las AZ de la región (por ejemplo `us-west-2`) se predefine para usted y no puede cambiarlo. Esto significa que la EIP que asigne a este grupo de bordes de red se anunciará en todas las zonas de disponibilidad de la región en la que usted se encuentre.

5. En Grupo de direcciones IPv4 públicas, elija una de las siguientes opciones:

   - Grupo de direcciones IPv4 de Amazon: si desea que una dirección IPv4 se asigne desde un grupo de direcciones IPv4 de Amazon.
   - Direcciones IPv4 públicas que trae a su cuenta de AWS: si desea asignar una dirección IPv4 pública no contigua (no secuencial) de un grupo de direcciones IP que trajo a su cuenta de AWS. Esta opción está deshabilitada si no tiene grupos de direcciones IP. Para obtener más información acerca de llevar su rango de direcciones IP a su cuenta de AWS, consulte Traiga sus propias direcciones IP (BYOIP) a Amazon EC2.
   - Grupo de direcciones IPv4 propiedad del cliente: si desea asignar una dirección IPv4 de un grupo creado desde la red en las instalaciones para su uso con un AWS Outpost. Esta opción está desactivada si no tiene un Outpost de AWS.
   - Asigne mediante un grupo IPv4 de IPAM: si desea asignar direcciones IP elásticas secuenciales de un bloque IPv4 público contiguo en un grupo de IPAM. La asignación de direcciones IP elásticas secuenciales puede reducir considerablemente la sobrecarga de la administración de las listas de control de acceso de seguridad y simplificar la asignación y el seguimiento de las direcciones IP para las empresas que van escalando en AWS. Para obtener más información, consulte Asignación de direcciones IP elásticas secuenciales de un grupo de IPAM en la Guía del usuario de IPAM de Amazon VPC.

6. (Opcional) Para agregar una etiqueta, elija Agregar nueva etiqueta e introduzca una clave y un valor de etiqueta.

AWS CLI

Para asignar una dirección IP elástica

Utilice el comando allocate-address de la AWS CLI.

En el siguiente ejemplo, Amazon EC2 selecciona una dirección del grupo de direcciones de Amazon.

```
aws ec2 allocate-address
```

En el siguiente ejemplo, Amazon EC2 selecciona una dirección del grupo especificado que transfirió a AWS mediante la opción “utilice su propia dirección IP” (BYOIP).

```
aws ec2 allocate-address \
    --public-ipv4-pool ipv4pool-ec2-012345abcdef67890
```

En el siguiente ejemplo, se especifica una dirección del grupo IPv4 de IPAM especificado.

```
aws ec2 allocate-address \
    --ipam-pool-id ipam-pool-1234567890abcdef0 \
    --address 192.0.2.0
```

PowerShell

Para asignar una dirección IP elástica

Utilice el cmdlet New-EC2Address.

En el siguiente ejemplo, Amazon EC2 selecciona una dirección del grupo de direcciones de Amazon.

```
New-EC2Address
```

En el siguiente ejemplo, Amazon EC2 selecciona una dirección del grupo especificado que transfirió a AWS mediante la opción “utilice su propia dirección IP” (BYOIP).

```
New-EC2Address `
    -PublicIpv4Pool ipv4pool-ec2-012345abcdef67890
```

En el siguiente ejemplo, se especifica una dirección del grupo IPv4 de IPAM especificado.

```
New-EC2Address `
    -IpamPoolId ipam-pool-1234567890abcdef0 `
    -Address 192.0.2.0
```

Asociar una dirección IP elástica

Si va a asociar una dirección IP elástica a la instancia para permitir la comunicación con Internet, también debe asegurarse de que la instancia esté en una subred pública. Para obtener más información, consulte Concesión del acceso a Internet de la VPC con puertas de enlace de Internet en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Console

Para asociar una dirección IP elástica a una instancia

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Elastic IPs (Direcciones IP elásticas).
3. Seleccione la dirección IP elástica que desea asociar y elija Acciones, Asociar dirección IP elástica.
4. En Tipo de recurso, elija Instancia.
5. Por ejemplo, elija la instancia con la que asociar la dirección IP elástica. También puede escribir texto para buscar una instancia específica.
6. (Opcional) En Dirección IP privada, especifique una dirección IP privada a la que asociar la dirección IP elástica.
7. Elija Associate.

Para asociar una dirección IP elástica a una interfaz de red

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Elastic IPs (Direcciones IP elásticas).
3. Seleccione la dirección IP elástica que desea asociar y elija Acciones, Asociar dirección IP elástica.
4. En Tipo de recurso, elija Interfaz de red.
5. En Interfaz de red, elija la interfaz de red con la que asociar la dirección IP elástica. También puede escribir texto para buscar una interfaz de red específica.
6. (Optional) En Private IP address (Dirección IP privada), especifique una dirección IP privada con la que asociar la dirección IP elástica.
7. Elija Associate.

AWS CLI

Para asociar una dirección IP elástica

Utilice el comando associate-address de la AWS CLI.

```
aws ec2 associate-address \
    --instance-id i-0b263919b6498b123 \
    --allocation-id eipalloc-64d5890a
```

PowerShell

Para asociar una dirección IP elástica

Utilice el cmdlet Register-EC2Address.

```
Register-EC2Address `
    -InstanceId i-0b263919b6498b123 `
    -AllocationId eipalloc-64d5890a
```

Anulación de la asociación de una dirección IP elástica

Puede anular la asociación de una dirección IP elástica de una instancia o interfaz de red en cualquier momento. Después de anular la asociación de la dirección IP elástica, puede asociarla con otro recurso.

Console

Para anular la asociación y volver a asociar una dirección IP elástica

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Elastic IPs (Direcciones IP elásticas).
3. Seleccione la dirección IP elástica cuya asociación desea anular, elija Acciones, Anular la asociación de la dirección IP elástica.
4. Elija Desasociar.

AWS CLI

Para anular la asociación de una dirección IP elástica

Utilice el comando disassociate-address de la AWS CLI.

```
aws ec2 disassociate-address --association-id eipassoc-12345678
```

PowerShell

Para anular la asociación de una dirección IP elástica

Utilice el cmdlet Unregister-EC2Address.

```
Unregister-EC2Address -AssociationId eipassoc-12345678
```

Transferencia de una dirección IP elástica entre Cuentas de AWS

Puede transferir una dirección IP elástica de una Cuenta de AWS a otra. Esto puede resultar útil en las situaciones siguientes:

- Recuperación de desastres: reasigne con rapidez las direcciones IP a las cargas de trabajo de Internet orientadas al público durante eventos de emergencia.
- Reestructuración organizativa: mueva con rapidez las cargas de trabajo de una Cuenta de AWS a otra. La transferencia de direcciones evita tener que esperar a que sus grupos de seguridad y ACL de red permitan nuevas direcciones IP elásticas.
- Administración de seguridad centralizada: utilice una cuenta de seguridad de AWS centralizada para rastrear y transferir direcciones IP elásticas que se hayan examinado y cumplan con las normas de seguridad.

Precios

La transferencia de direcciones IP elásticas no implica cargos.

Tareas

- Habilitar la transferencia de direcciones IP elásticas
- Aceptar una dirección IP elástica transferida
- Deshabilitar la transferencia de direcciones IP elásticas

Habilitar la transferencia de direcciones IP elásticas

En esta sección, se describe cómo aceptar una dirección IP elástica que se ha transferido. Tenga en cuenta las siguientes limitaciones relacionadas con la habilitación de direcciones IP elásticas para su transferencia:

- Puede transferir direcciones IP elásticas de cualquier Cuenta de AWS (cuenta de origen) a cualquier otra Cuenta de AWS de la misma Región de AWS (cuenta de transferencia). No puede transferir direcciones IP elásticas a una región distinta.
- Al transferir una dirección IP elástica, hay un protocolo de enlace de dos pasos entre Cuentas de AWS. Cuando la cuenta de origen inicie la transferencia, las cuentas de transferencia tienen siete días para aceptar la transferencia de la dirección IP elástica. Durante esos siete días, la cuenta de origen puede ver la transferencia pendiente (por ejemplo, en la consola de AWS o mediante el comando describe-address-transfers). Transcurridos siete días, la transferencia caduca y la propiedad de la dirección IP elástica vuelve a la cuenta de origen.
- Las transferencias aceptadas aparecerán en la cuenta de origen (por ejemplo, en la consola de AWS o mediante el comando describe-address-transfers) durante 14 días después de que se hayan aceptado las transferencias.
- AWS no notifica a las cuentas de transferencia sobre las solicitudes pendientes de transferencia de direcciones IP elásticas. El propietario de la cuenta de origen debe notificar al propietario de la cuenta de transferencia que hay una solicitud de transferencia de direcciones IP elásticas que debe aceptar.
- Todas las etiquetas asociadas a la dirección IP elástica que se transfiere se restablecen cuando se completa la transferencia.
- No puede transferir las direcciones IP elásticas asignadas desde los grupos de direcciones IPv4 públicas que incorpore a su Cuenta de AWS (normalmente denominados grupos de direcciones traiga su propia IP [BYOIP]).
- No puede transferir direcciones IP elásticas asignadas desde un grupo de administrador de direcciones IP (IPAM) de Amazon VPC de IPv4 públicos contiguos provistos por Amazon. En cambio, IPAM le permite compartir grupos de IPAM entre cuentas de AWS mediante la integración de IPAM con AWS Organizations al usar AWS RAM. Para obtener más información, consulte Asignación de direcciones IP elásticas secuenciales de un grupo de IPAM en la Guía del usuario de IPAM de Amazon VPC.
- Si intenta transferir una dirección IP elástica que tenga un registro DNS inverso asociado, puede iniciar el proceso de transferencia, pero la cuenta de transferencia no podrá aceptar la transferencia hasta que se elimine el registro DNS asociado.

- Si ha habilitado y configurado AWS Outposts, es posible que haya asignado direcciones IP elásticas de un grupo de direcciones IP (CoIP) que son propiedad del cliente. No puede transferir direcciones IP elásticas asignadas desde una CoIP. Sin embargo, puede usar AWS RAM para compartir un CoIP con otra cuenta. Para obtener más información, consulte Direcciones IP propiedad del cliente en la Guía del usuario de AWS Outposts.
- Puede utilizar Amazon VPC IPAM para hacer un seguimiento de la transferencia de direcciones IP elásticas a cuentas de una organización desde AWS Organizations. Para obtener más información, consulte Ver historial de direcciones IP. Si se transfiere una dirección IP elástica a una Cuenta de AWS fuera de la organización, se pierde el historial de auditoría de IPAM de la dirección IP elástica.

La cuenta de origen debe completar estos pasos.

Console

Para habilitar la transferencia de direcciones IP elásticas

1. Asegúrese de utilizar la cuenta de AWS de origen.
2. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
3. En el panel de navegación, elija Direcciones IP elásticas.
4. Seleccione una o más direcciones IP elásticas para habilitar la transferencia y elija Acciones, Habilitar la transferencia.
5. Si está transfiriendo varias direcciones IP elásticas, verá la opción Tipo de transferencia. Elija una de las siguientes opciones:
   - Elija Una sola cuenta si va a transferir las direcciones IP elásticas a una sola cuenta de AWS.
   - Elija Varias cuentas si va a transferir las direcciones IP elásticas a varias cuentas de AWS.
6. En Transferir ID de cuenta, ingrese los ID de las cuentas de AWS a las que quiere transferir las direcciones IP elásticas.
7. Para confirmar la transferencia, ingrese **`enable`** en el cuadro de texto.
8. Elija Enviar.
9. Para aceptar la transferencia, consulte Aceptar una dirección IP elástica transferida. Para deshabilitar la transferencia, consulte Deshabilitar la transferencia de direcciones IP elásticas.

AWS CLI

Para habilitar la transferencia de direcciones IP elásticas

Utilice el comando enable-address-transfer.

```
aws ec2 enable-address-transfer \
    --allocation-id eipalloc-09ad461b0d03f6aaf \
    --transfer-account-id 123456789012
```

PowerShell

Para habilitar la transferencia de direcciones IP elásticas

Utilice el cmdlet Enable-EC2AddressTransfer.

```
Enable-EC2AddressTransfer `
    -AllocationId eipalloc-09ad461b0d03f6aaf `
    -TransferAccountId 123456789012
```

Aceptar una dirección IP elástica transferida

En esta sección, se describe cómo aceptar una dirección IP elástica que se ha transferido.

Al transferir una dirección IP elástica, hay un protocolo de enlace de dos pasos entre Cuentas de AWS. Cuando la cuenta de origen inicie la transferencia, las cuentas de transferencia tienen siete días para aceptar la transferencia de la dirección IP elástica. Durante esos siete días, la cuenta de origen puede ver la transferencia pendiente (por ejemplo, en la consola de AWS o mediante el comando describe-address-transfers). Transcurridos siete días, la transferencia caduca y la propiedad de la dirección IP elástica vuelve a la cuenta de origen.

Al aceptar las transferencias, tenga en cuenta las siguientes excepciones que pueden tener lugar y cómo solucionarlas:

- AddressLimitExceed: si su cuenta de transferencia superó la cuota de direcciones IP elásticas, la cuenta de origen puede habilitar la transferencia de direcciones IP elásticas, pero esta excepción se produce cuando la cuenta de transferencia intenta aceptarla. De forma predeterminada, todas las cuentas de AWS están limitadas a cinco (5) direcciones IP elásticas por región. Consulte Cuota de direcciones IP elásticas para obtener instrucciones sobre cómo aumentar el límite.

- InvalidTransfer.AddressCustomPtrset: si usted o alguien de su organización ha configurado la dirección IP elástica que intenta transferir para utilizar la búsqueda de DNS inversa, la cuenta de origen puede habilitar la transferencia de la dirección IP elástica, pero esta excepción se produce cuando la cuenta de transferencia intenta aceptarla. Para resolver este problema, la cuenta de origen debe eliminar el registro de DNS de la dirección IP elástica. Para obtener más información, consulte Creación de un registro de DNS inverso para el correo electrónico en Amazon EC2.
- InvalidTransfer.AddressAssociated: si una dirección IP elástica está asociada a una instancia de ENI o EC2, la cuenta de origen puede habilitar la transferencia de la dirección IP elástica, pero esta excepción se produce cuando la cuenta de transferencia intenta aceptarla. Para resolver este problema, la cuenta de origen debe desasociar la dirección IP elástica. Para obtener más información, consulte Anulación de la asociación de una dirección IP elástica.

Para otras excepciones, contacte con Soporte.

La cuenta de transferencia debe completar estos pasos.

Console

Para aceptar la transferencia de una dirección IP elástica

1. Asegúrese de utilizar la cuenta de transferencia.
2. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
3. En el panel de navegación, elija Elastic IPs (Direcciones IP elásticas).
4. Elija Acciones, Aceptar la transferencia.
5. No se transfiere ninguna etiqueta asociada a la dirección IP elástica que se transfiere con la dirección IP elástica cuando acepta la transferencia. Si desea definir una etiqueta Nombre de la dirección IP elástica que acepta, seleccione Crear una etiqueta con la clave “Nombre” y un valor que especifique.
6. Ingrese la dirección IP elástica que quiere transferir.
7. Si acepta la transferencia de varias direcciones IP elásticas, elija Agregar dirección para ingresar una dirección IP elástica adicional.
8. Elija Enviar.

AWS CLI

Para aceptar la transferencia de una dirección IP elástica

Utilice el comando accept-address-transfer.

```
aws ec2 accept-address-transfer --address 100.21.184.216
```

PowerShell

Para aceptar la transferencia de una dirección IP elástica

Utilice el cmdlet Approve-EC2AddressTransfer.

```
Approve-EC2AddressTransfer -Address 100.21.184.216
```

Deshabilitar la transferencia de direcciones IP elásticas

En esta sección, se describe cómo deshabilitar una transferencia de una dirección IP elástica una vez se ha habilitado la transferencia.

La cuenta de origen que habilitó la transferencia debe llevar a cabo estos pasos.

Console

Para deshabilitar la transferencia de una dirección IP elástica

1. Asegúrese de utilizar la de origen Cuenta de AWS.
2. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
3. En el panel de navegación, elija Elastic IPs (Direcciones IP elásticas).
4. En la lista de recursos de IP elásticas, asegúrese de tener habilitada la propiedad que muestra la columna Estado de la transferencia.
5. Seleccione una o más direcciones IP elásticas que tengan un Estado de la transferencia en Pendiente y elija Acciones, Deshabilitar la transferencia.
6. Para confirmarlo, ingrese **`disable`** en el cuadro de texto.
7. Elija Enviar.

AWS CLI

Para deshabilitar la transferencia de direcciones IP elásticas

Utilice el comando disable-address-transfer.

```
aws ec2 disable-address-transfer --allocation-id eipalloc-09ad461b0d03f6aaf
```

PowerShell

Para deshabilitar la transferencia de direcciones IP elásticas

Utilice el cmdlet Disable-EC2AddressTransfer.

```
Disable-EC2AddressTransfer -AllocationId eipalloc-09ad461b0d03f6aaf
```

Liberar una dirección IP elástica

Si ya no necesita una dirección IP elástica, se recomienda que la libere. La dirección IP elástica que se va a liberar no debe estar asociada actualmente a ningún recurso de AWS.

Console

Para liberar una dirección IP elástica

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Elastic IPs (Direcciones IP elásticas).
3. Seleccione la dirección IP elástica que desea liberar y elija Acciones, Liberar direcciones IP elásticas.
4. Elija Liberar.

AWS CLI

Para liberar una dirección IP elástica

Utilice el comando release-address de la AWS CLI.

```
aws ec2 release-address --allocation-id eipalloc-64d5890a
```

PowerShell

Para liberar una dirección IP elástica

Utilice el cmdlet Remove-EC2Address.

```
Remove-EC2Address -AllocationId eipalloc-64d5890a
```

Tras liberar su dirección IP elástica, es posible que pueda recuperarla. Se aplican las siguientes reglas:

- No puede recuperar una dirección IP elástica si se ha asignado a otra cuenta de AWS o si al hacerlo superará el límite de direcciones IP elásticas.
- No es posible recuperar etiquetas asociadas a una dirección IP elástica.

AWS CLI

Para recuperar una dirección IP elástica

Utilice el comando allocate-address.

```
aws ec2 allocate-address \
    --domain vpc \
    --address 203.0.113.3
```

PowerShell

Para recuperar una dirección IP elástica

Utilice el cmdlet New-EC2Address.

```
New-EC2Address `
    -Address 203.0.113.3 `
    -Domain vpc `
    -Region us-east-1
```

Creación de un registro de DNS inverso para el correo electrónico en Amazon EC2

Si desea enviar correo electrónico a terceros desde una instancia de EC2, le recomendamos aprovisionar una o más direcciones IP elásticas y asignar registros de DNS inversos estáticos a las

direcciones IP elásticas que utilice para enviar correo electrónico. Esto lo ayuda a evitar que algunas organizaciones antispam marquen su email como spam. AWS trabaja con ISP y organizaciones antispam de Internet para reducir las posibilidades de que sus emails que se envían desde estas direcciones se marquen como spam.

Consideraciones

- Antes de crear un registro DNS inverso, debe establecer un registro DNS de reenvío correspondiente (tipo de registro A) que se resuelva en una dirección IP elástica de su cuenta. Como práctica recomendada, incluya en el registro DNS directo todas las direcciones IP elásticas para las que tenga previsto crear registros DNS inversos.
- Si hay asociado un registro de DNS inverso a una dirección IP elástica, esa dirección se bloquea en la cuenta y no se puede liberar hasta que se elimine el registro.
- Si se puso en contacto con Soporte para configurar un DNS inverso para una dirección IP elástica, puede quitar el DNS inverso, pero no podrá liberar la dirección IP elástica porque Soporte la bloqueó. Para desbloquear la dirección IP elástica, contáctese con AWS Support. Una vez desbloqueada la dirección IP elástica, podrá liberarla.
- [AWS GovCloud (US) Region] No puede crear un registro de DNS inverso. AWS debe asignar los registros de DNS inversos estáticos en su nombre. Abra un caso de soporte para eliminar las limitaciones de DNS inverso y envío de correo electrónico. Debe proporcionar las direcciones IP elásticas y los registros de DNS inverso.

Crear un registro DNS inverso

Siga el procedimiento que se indica a continuación para crear un registro de DNS inverso para su dirección IP elástica.

Console

Para crear un registro de DNS inverso

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Elastic IPs (Direcciones IP elásticas).
3. Seleccione la dirección IP elástica y elija Acciones, Actualizar DNS inverso.
4. Para Nombre de dominio de DNS inverso, escriba el nombre de su dominio.
5. Escriba **`update`** para confirmar.
6. Elija Actualizar.

AWS CLI

Para crear un registro de DNS inverso

Utilice el comando modify-address-attribute.

```
aws ec2 modify-address-attribute \
    --allocation-id eipalloc-abcdef01234567890 \
    --domain-name example.com
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "Addresses": [
        {
            "PublicIp": "192.0.2.0",
            "AllocationId": "eipalloc-abcdef01234567890",
            "PtrRecord": "example.net.",
            "PtrRecordUpdate": {
                "Value": "example.com.",
                "Status": "PENDING"
            }
        }
    ]
}
```

PowerShell

Para crear un registro de DNS inverso

Utilice el cmdlet Edit-EC2AddressAttribute.

```
Edit-EC2AddressAttribute `
    -AllocationId 'eipalloc-abcdef01234567890' `
    -DomainName 'example.com' |
Format-List `
    AllocationId, PtrRecord, PublicIp,
    @{Name='PtrRecordUpdate';Expression={$_.PtrRecordUpdate | Format-List | Out-
String}}
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
AllocationId    : eipalloc-abcdef01234567890
PtrRecord       : example.net.
PublicIp        : 192.0.2.0
PtrRecordUpdate :
                  Reason :
                  Status : PENDING
                  Value  : example.com.
```

Eliminación de un registro de DNS inverso

Siga el procedimiento que se indica a continuación para quitar un registro de DNS inverso de su dirección IP elástica.

Si aparece el siguiente error, puede enviar una Solicitud para eliminar las restricciones de envío de correo electrónico a Soporte para obtener asistencia.

```
The address cannot be released because it is locked to your account.
```

Console

Para eliminar un registro de DNS inverso

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Elastic IPs (Direcciones IP elásticas).
3. Seleccione la dirección IP elástica y elija Acciones, Actualizar DNS inverso.
4. Para Nombre de dominio de DNS inverso, elimine el nombre de dominio.
5. Escriba **`update`** para confirmar.
6. Elija Actualizar.

AWS CLI

Para eliminar un registro de DNS inverso

Utilice el comando reset-address-attribute.

```
aws ec2 reset-address-attribute \
    --allocation-id eipalloc-abcdef01234567890 \
```

```
    --attribute domain-name
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "Addresses": [
        {
            "PublicIp": "192.0.2.0",
            "AllocationId": "eipalloc-abcdef01234567890",
            "PtrRecord": "example.com.",
            "PtrRecordUpdate": {
                "Value": "example.net.",
                "Status": "PENDING"
            }
        }
    ]
}
```

PowerShell

Para eliminar un registro de DNS inverso

Utilice el cmdlet Reset-EC2AddressAttribute.

```
Reset-EC2AddressAttribute `
    -AllocationId 'eipalloc-abcdef01234567890' `
    -Attribute domain-name |
Format-List `
    AllocationId, PtrRecord, PublicIp,
    @{Name='PtrRecordUpdate';Expression={$_.PtrRecordUpdate | Format-List | Out-
String}}
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
AllocationId    : eipalloc-abcdef01234567890
PtrRecord       : example.com.
PublicIp        : 192.0.2.0
PtrRecordUpdate :
                  Reason :
                  Status : PENDING
                  Value  : example.net.
```

Interfaces de red elásticas

Una interfaz de red elástica es un componente de red lógico en una VPC que representa una tarjeta de red virtual. Puede crear y configurar interfaces de red y asociarlas a instancias que inicie en la misma zona de disponibilidad. Los atributos de una interfaz de red le siguen cuando se conecta o se desconecta de una instancia y se vuelve a conectar a otra instancia. Cuando mueve una interfaz de red de una instancia a otra, el tráfico de la red se redirige de la instancia original a la nueva instancia.

Tenga en cuenta que este recurso de AWS se denomina interfaz de red en la Consola de administración de AWS y la API de Amazon EC2. Por lo tanto, usamos “interfaz de red” en esta documentación en lugar de “interfaz de red elástica”. El término “interfaz de red” en esta documentación siempre significa “interfaz de red elástica”.

Atributos de interfaz de red

Una interfaz de red puede incluir los atributos siguientes:

- Una dirección IPv4 privada principal del rango de direcciones IPv4 de la subred
- Una dirección IPv6 principal del rango de direcciones IPv6 de la subred
- Direcciones IPv4 privadas secundarias del rango de direcciones IPv4 de la subred
- Una dirección IP elástica (IPv4) por cada dirección IPv4 privada
- Una dirección IPv4 pública
- Direcciones IPv6 secundarias
- Grupos de seguridad
- Una dirección MAC
- Una marca de comprobación de origen/destino
- Una descripción

Monitoreo del tráfico

Puede habilitar un registro del flujo de VPC en la interfaz de red para capturar información acerca del tráfico que entra y sale de una interfaz de red. Una vez creado un registro del flujo, puede verlo y recuperar sus datos en Amazon CloudWatch Logs. Para obtener más información, consulte Registros de flujo de VPC en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Contenido

- Conceptos de interfaz de red

- Tarjetas de red
- Cantidad máxima de direcciones IP por interfaz de red
- Creación de una interfaz de red para su instancia de EC2
- Elementos de interfaz de red para su instancia de EC2
- Administración de las direcciones IP de la interfaz de red
- Modificar atributos de interfaz de red
- Múltiples interfaces de red para sus instancias de Amazon EC2
- Interfaces de red administradas por el solicitante
- Delegación de prefijos para las interfaces de red de Amazon EC2
- Eliminar una interfaz de red

Conceptos de interfaz de red

Los siguientes conceptos son importantes y deben comprenderse cuando se comienza a utilizar interfaces de red.

Interfaz de red principal

Cada instancia tiene una interfaz de red predeterminada denominada interfaz de red principal. No se puede desasociar una interfaz de red principal de una instancia.

Interfaces de red adicionales

Puede crear y asociar interfaces de red secundarias a su instancia. El número máximo de interfaces de red varía en función del tipo de instancia. Para obtener más información, consulte Cantidad máxima de direcciones IP por interfaz de red.

Direcciones IPv4 para interfaces de red

Al inicializar una instancia de EC2 en una subred solo IPv4 o de doble pila, la instancia recibe una dirección IP privada principal del rango de direcciones IPv4 de la subred. También es posible especificar direcciones IPv4 privadas adicionales, conocidas como direcciones IPv4 privadas secundarias. A diferencia de las direcciones IP privadas principales, es posible volver a asignar direcciones IP privadas secundarias de una instancia a otra.

Direcciones IPv4 públicas para interfaces de red

Todas las subredes tienen un atributo modificable que determina si las interfaces de red creadas en dicha subred (y, por tanto, las instancias iniciadas en ella) se asignan a una dirección IPv4

pública. Para obtener más información, consulte Configuración de subred en la Guía del usuario de Amazon VPC. Cuando inicia una instancia, la dirección IP se asigna a la interfaz de red principal. Si especifica una interfaz de red existente como interfaz de red principal al inicializar una instancia, esta interfaz de red determina la dirección IPv4 pública.

Cuando crea una interfaz de red, hereda el atributo de dirección IPv4 pública de la subred. Si posteriormente modifica el atributo de dirección IPv4 pública de la subred, la interfaz de red mantiene la configuración activa cuando se creó.

La dirección IP pública se libera cuando una instancia se detiene, se hiberna o se finaliza. Cuando se inicia una instancia detenida o hibernada, se asigna una dirección IP pública nueva, a menos que tenga una interfaz de red secundaria o una dirección IPv4 privada secundaria asociada a una dirección IP elástica.

Direcciones IPv6 públicas para interfaces de red

Si asocia bloques de CIDR IPv6 con una VPC y una subred, puede asignar una o varias direcciones IPv6 del rango de la subred a una interfaz de red. Cada dirección IPv6 se puede asignar a una sola interfaz de red.

Todas las subredes tienen un atributo modificable que determina si las interfaces de red creadas en dicha subred (y, por tanto, las instancias iniciadas en dicha subred) se asignan automáticamente a una dirección IPv6 del rango de la subred. Cuando inicia una instancia, la dirección IPv6 se asigna a la interfaz de red principal.

Direcciones IP elásticas de la interfaz de red

Puede asociar una dirección IP elástica a una de las direcciones IPv4 privadas de la interfaz de red. Puede asociar una dirección IP elástica con cada dirección IPv4 privada. Si desconecta una dirección IP elástica de una interfaz de red, puede publicarla o asociarla a una instancia diferente.

Comportamiento de la finalización

Puede definir el comportamiento de finalización de una interfaz de red conecta a una instancia. Puede especificar si la interfaz de red se debe eliminar automáticamente cuando finaliza la instancia a la que está conectada.

Comprobación de origen/destino

Puede habilitar o deshabilitar las comprobaciones de origen/destino, que garantizan que la instancia sea el origen o el destino de cualquier tráfico que reciba. Las comprobaciones de origen/destino están habilitadas de forma predeterminada. Debe deshabilitar las comprobaciones de

origen/destino si la instancia ejecuta servicios tales como la traducción o el direccionamiento de direcciones de red, o firewalls.

Interfaces de red administradas por el solicitante

Los Servicios de AWS crean y administran estas interfaces de red para permitirle usar algunos recursos y servicios. No puede administrar estas interfaces de red usted mismo. Para obtener más información, consulte Interfaces de red administradas por el solicitante.

Delegación de prefijos

Un prefijo es un rango CIDR IPv4 o IPv6 privado reservado que se asigna para la asignación automática o manual a interfaces de red asociadas a una instancia. Si utiliza Prefijos delegados, puede iniciar servicios más rápidamente al asignar un rango de direcciones IP como un prefijo único.

Interfaces de red administradas

Los proveedores de servicios, como el modo automático de Amazon EKS, se encargan de administrar las interfaces de red administradas. No puede modificar directamente la configuración de una interfaz de red administrada. Las interfaces de red administradas se identifican con un valor verdadero en el campo Administrada. Para obtener más información, consulte Instancias administradas por Amazon EC2.

Tarjetas de red

La mayoría de los tipos de instancia admiten una tarjeta de red. Los tipos de instancias que admiten varias tarjetas de red proporcionan un mayor rendimiento de red, incluidas capacidades de ancho de banda superiores a 100 Gbps y rendimiento de velocidad de paquetes mejorado. Al conectar una interfaz de red a una instancia que admite varias tarjetas de red, puede seleccionar la tarjeta de red para la interfaz de red. La interfaz de red principal debe asignarse al índice 0 de la tarjeta de red.

Las interfaces de red EFA y solo EFA cuentan como interfaz de red. Solo puede asignar una única interfaz de red EFA o solo EFA por tarjeta de red. La interfaz de red primaria no puede ser una interfaz de red exclusiva para EFA.

Los siguientes tipos de instancias admiten varias tarjetas de red. Para obtener información sobre la cantidad de interfaces de red que admite un tipo de instancia, consulte Cantidad máxima de direcciones IP por interfaz de red.

Tipo de instancia	Número de tarjetas de red
c6in.32xlarge	2
c6in.metal	2
c8gb.48xlarge	2
c8gb.metal-48xl	2
c8gn.48xlarge	2
c8gn.metal-48xl	2
c8in.96xlarge	2
c8in.metal-96xl	2
c8ib.96xlarge	2
c8ib.metal-96xl	2.
dl1.24xlarge	4
g6e.24xlarge	2
g6e.48xlarge	4
g7.48xlarge	2
g7e.24xlarge	2.
g7e.48xlarge	4
hpc6id.32xlarge	2
hpc7a.12xlarge	2
hpc7a.24xlarge	2
hpc7a.48xlarge	2

Tipo de instancia	Número de tarjetas de red
hpc7a.96xlarge	2
hpc8a.96xlarge	2
i7ie.48xlarge	2
i7ie.metal-48xl	2
i8ge.48xlarge	2
i8ge.metal-48xl	2
m6idn.32xlarge	2
m6idn.metal	2
m6in.32xlarge	2
m6in.metal	2
m8gb.48xlarge	2
m8gb.metal-48xl	2
m8gn.48xlarge	2
m8gn.metal-48xl	2
m8in.96xlarge	2
m8in.metal-96xl	2
m8idn.96xlarge	2
m8idn.metal-96xl	2
m8ib.96xlarge	2
m8ib.metal-96xl	2

Tipo de instancia	Número de tarjetas de red
m8idb.96xlarge	2
m8idb.metal-96xl	2.
p4d.24xlarge	4
p4de.24xlarge	4
p5.48xlarge	32
p5e.48xlarge	32
p5en.48xlarge	16
p6-b200.48xlarge	8
p6-b300.48xlarge	17
p6e-gb200.36xlarge	17
r8gb.48xlarge	2
r8gb.metal-48xl	2
r8gn.48xlarge	2
r8gn.metal-48xl	2
r8in.96xlarge	2
r8in.metal-96xl	2
r8idn.96xlarge	2
r8idn.metal-96xl	2
r8ib.96xlarge	2
r8ib.metal-96xl	2

Tipo de instancia	Número de tarjetas de red
r8idb.96xlarge	2
r8idb.metal-96xl	2
r6idn.32xlarge	2
r6idn.metal	2
r6in.32xlarge	2
r6in.metal	2.
trn1.32xlarge	8
trn1n.32xlarge	16
trn2.48xlarge	16
trn2u.48xlarge	16
u7in-16tb.224xlarge	2
u7in-24tb.224xlarge	2
u7in-32tb.224xlarge	2
u7inh-32tb.480xlarge	2.

Cantidad máxima de direcciones IP por interfaz de red

Cada tipo de instancia admite un número máximo de interfaces de red, un número máximo de direcciones IPv4 privadas por interfaz de red y un número máximo de direcciones IPv6 por interfaz de red. El límite de direcciones IPv6 es independiente del límite de direcciones IPv4 privadas por interfaz de red. Tenga en cuenta que todos los tipos de instancia admiten direccionamiento IPv6, excepto C1, M1, M2, M3 y T1.

Interfaces de red disponibles

La Guía de tipos de instancia de Amazon EC2 proporciona información acerca de las interfaces de red disponibles para cada tipo de instancia. Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- Especificaciones de red: uso general
- Especificaciones de red: optimizadas para computación
- Especificaciones de red: memoria optimizada
- Especificaciones de red: almacenamiento optimizado
- Especificaciones de red: computación acelerada
- Especificaciones de red: computación de alto rendimiento
- Especificaciones de red: generación anterior

Console

Recuperación del número máximo de interfaces de red

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Instances Types (Tipos de instancia).
3. Agregue un filtro para especificar el tipo de instancia (Tipo de instancia=c5.12xlarge) o la familia de instancias (Familia de instancias=c5).
4. (Opcional) Seleccione el icono Preferencias y, a continuación, active Número máximo de interfaces de red. En esta columna, se indica el número máximo de interfaces de red para cada tipo de instancia.
5. (Opcional) Seleccione el tipo de instancia. En la pestaña Redes, busque Número máximo de interfaces de red.

AWS CLI

Recuperación del número máximo de interfaces de red

Puede utilizar el comando describe-instance-types para mostrar información sobre un tipo de instancia, como las interfaces de red compatibles y las direcciones IP por interfaz. En el siguiente ejemplo se muestra esta información para todas las instancias C8i.

```
{ echo -e "InstanceType\tMaximumNetworkInterfaces\tIpv4AddressesPerInterface"; \
aws ec2 describe-instance-types \
    --filters "Name=instance-type,Values=c8i.*" \
    --query 'InstanceTypes[*].[InstanceType, NetworkInfo.MaximumNetworkInterfaces,
 NetworkInfo.Ipv4AddressesPerInterface]' \
    --output text | sort -k2 -n; } | column -t
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
InstanceType    MaximumNetworkInterfaces  Ipv4AddressesPerInterface
c8i.large       3                         20
c8i.2xlarge     4                         30
c8i.xlarge      4                         30
c8i.4xlarge     8                         50
c8i.8xlarge     10                        50
c8i.12xlarge    12                        50
c8i.16xlarge    16                        64
c8i.24xlarge    16                        64
c8i.32xlarge    24                        64
c8i.48xlarge    24                        64
c8i.96xlarge    24                        64
c8i.metal-48xl  24                        64
c8i.metal-96xl  24                        64
```

PowerShell

Recuperación del número máximo de interfaces de red

Puede utilizar el comando de PowerShell Get-EC2InstanceType para mostrar información sobre un tipo de instancia, como las interfaces de red compatibles y las direcciones IP por interfaz. En el siguiente ejemplo se muestra esta información para todas las instancias C8i.

```
Get-EC2InstanceType -Filter @{Name="instance-type"; Values="c8i.*"} |
Select-Object `
    InstanceType,
    @{Name='MaximumNetworkInterfaces';
 Expression={$_.NetworkInfo.MaximumNetworkInterfaces}},
    @{Name='Ipv4AddressesPerInterface';
 Expression={$_.NetworkInfo.Ipv4AddressesPerInterface}} |
Sort-Object MaximumNetworkInterfaces |
Format-Table -AutoSize
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
InstanceType   MaximumNetworkInterfaces Ipv4AddressesPerInterface
------------   ------------------------ -------------------------
c8i.large                             3                        20
c8i.xlarge                            4                        30
c8i.2xlarge                           4                        30
c8i.4xlarge                           8                        50
c8i.8xlarge                          10                        50
c8i.12xlarge                         12                        50
c8i.24xlarge                         16                        64
c8i.16xlarge                         16                        64
c8i.96xlarge                         24                        64
c8i.48xlarge                         24                        64
c8i.metal-96xl                       24                        64
c8i.32xlarge                         24                        64
c8i.metal-48xl                       24                        64
```

Creación de una interfaz de red para su instancia de EC2

Puede crear una interfaz de red para que la usen sus instancias de EC2. Cuando crea una interfaz de red, es necesario especificar la subred para la cual se crea. Una vez creada, no puede mover la interfaz de red a otra subred. Debe adjuntar una interfaz de red a una instancia de la misma zona de disponibilidad. Puede desasociar una interfaz de red secundaria de una instancia y luego asociarla a una instancia diferente en la misma zona de disponibilidad. No se puede desasociar una interfaz de red principal de una instancia. Para obtener más información, consulte the section called “Elementos de interfaz de red”.

Console

Creación de una interfaz de red

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Network Interfaces.
3. Elija Crear interfaz de red.
4. (Opcional) En Descripción, escriba un nombre descriptivo.
5. En Subred, seleccione una subred. Las opciones disponibles en los pasos siguientes cambian según el tipo de subred que seleccione (solo IPv4, solo IPv6 o doble pila [IPv4 e IPv6]).

6. En Tipo de interfaz, seleccione una de las siguientes opciones:

   - ENA: una interfaz de red de alto rendimiento diseñada para gestionar el alto rendimiento y tasas de paquetes por segundo para los protocolos TCP/IP y, al mismo tiempo, minimizar el uso de la CPU. Este es el valor predeterminado. Para obtener más información sobre ENA, consulte Elastic Fabric Adapter.
   - EFA con ENA: una interfaz de red que admite dispositivos ENA y EFA para el transporte tradicional basado en TCP/IP junto con el transporte basado en SRD. Si elige EFA con ENA, la instancia a la que lo vaya a conectar debe ser compatible con EFA. Para obtener más información sobre EFA, consulte Elastic Fabric Adapter.
   - Solo EFA: una interfaz de red de alto rendimiento diseñada para gestionar la comunicación entre nodos de alto rendimiento y baja latencia para el transporte basado en SRD y, al mismo tiempo, evitar la pila del sistema operativo. Si elige esta opción, la instancia a la que lo vaya a conectar debe ser compatible con EFA. Las interfaces de red solo EFA no admiten direcciones IP. Para obtener más información sobre EFA, consulte Elastic Fabric Adapter.

7. En Dirección IPv4 privada, realice alguna de las siguientes operaciones:

   - Elija Asignación automática para permitir que Amazon EC2 seleccione una dirección IPv4 de la subred.
   - Elija Personalizado e introduzca una dirección IPv4 que seleccione de la subred.

8. (Subredes solo con direcciones IPv6) En Dirección IPv6, realice una de las siguientes operaciones:

   - Elija Ninguna si no desea asignar una dirección IPv6 a la interfaz de red.
   - Elija Asignación automática para permitir que Amazon EC2 seleccione una dirección IPv6 de la subred.
   - Elija Personalizado e introduzca una dirección IPv6 que seleccione de la subred.

9. (Opcional) Si está creando una interfaz de red en una subred de doble pila o solo para IPv6, tiene la opción de asignar la IP IPv6 principal. Esto asigna una dirección de unidifusión global (GUA) IPv6 principal a la interfaz de red. La asignación de una dirección IPv6 principal le permite evitar interrumpir el tráfico a las instancias o ENI. Escoja Habilitar si la instancia a la que se adjuntará este ENI depende de que su dirección IPv6 no cambie. AWS asignará automáticamente una dirección IPv6 asociada al ENI adjunto a la instancia como la dirección IPv6 principal. Una vez que habilite una dirección GUA de IPv6 para que sea la IPv6 principal, no podrá desactivarla. Al habilitar una dirección GUA de IPv6 para que sea una de IPv6 principal, la primera dirección GUA de IPv6 pasará a ser la dirección IPv6 principal

hasta que se finalice la instancia o se separe la interfaz de red. Si tiene varias direcciones IPv6 asociadas a un ENI adjunto a su instancia y habilita una dirección IPv6 principal, la primera dirección GUA de IPv6 asociada al ENI pasa a ser la dirección IPv6 principal.

10. (Opcional) Para crear una Elastic Fabric Adapter, elija Elastic Fabric Adapter, Habilitar.
11. (Opcional) En Configuración avanzada, puede configurar la delegación de prefijos IP. Para obtener más información, consulte Delegación de prefijos.

    - Asignación automática: AWS elige el prefijo de los bloques CIDR IPv4 o IPv6 para la subred y lo asigna a la interfaz de red.
    - Personalizada: debe especificar el prefijo de los bloques CIDR IPv4 o IPv6 para la subred. Luego, AWS comprueba que el prefijo no se haya asignado a otros recursos antes de asignarlo a la interfaz de red.
12. (Opcional) En Configuración avanzada, en Tiempo de espera del seguimiento de la conexión inactiva, modifique los tiempos de espera de la conexión inactiva predeterminados. Para obtener más información, consulte Tiempo de espera de seguimiento de conexiones inactivas.

    - Tiempo de espera establecido de TCP: tiempo de espera (en segundos) para las conexiones TCP inactivas en un estado establecido.
      - Mínimo: `60` segundos
      - Máximo: `432000` segundos
      - Predeterminado: `350` segundos para los tipos de instancia de Nitro v6 (excepto la P6e-GB200); `432000` segundos para todos los demás tipos de instancias (incluida la P6e-GB200).
      - Recomendado: menos de `432000` segundos
    - Tiempo de espera de UDP: tiempo de espera (en segundos) para los flujos de UDP inactivos que solo han registrado tráfico en una sola dirección o en una sola transacción de solicitud-respuesta.
      - Mínimo: `30` segundos
      - Máximo: `60` segundos
      - Valor predeterminado: `30` segundos
    - Tiempo de espera del flujo de UDP: tiempo de espera (en segundos) para los flujos de UDP inactivos clasificados como flujos que han recibido más de una transacción de solicitud-respuesta.

- Mínimo: 60 segundos
- Máximo: 180 segundos
- Valor predeterminado: 180 segundos

13. En Grupos de seguridad, seleccione uno o varios grupos de seguridad.
14. (Opcional) Para cada etiqueta, elija Agregar nueva etiqueta y especifique una clave y un valor de etiqueta opcional.
15. Elija Crear interfaz de red.

AWS CLI

Ejemplo 1: creación de una interfaz de red con las direcciones IP elegidas por Amazon EC2

Utilice el siguiente comando create-network-interface. En este ejemplo, se crea una interfaz de red con una dirección IPv4 pública y una dirección IPv6 elegidas por Amazon EC2.

```
aws ec2 create-network-interface \
    --subnet-id subnet-0abcdef1234567890 \
    --description "my dual-stack network interface" \
    --ipv6-address-count 1 \
    --groups sg-1234567890abcdef0
```

Ejemplo 2: creación de una interfaz de red con direcciones IP específicas

Utilice el siguiente comando create-network-interface.

```
aws ec2 create-network-interface \
    --subnet-id subnet-0abcdef1234567890 \
    --description "my dual-stack network interface" \
    --private-ip-address 10.251.50.12 \
    --ipv6-addresses 2001:db8::1234:5678:1.2.3.4 \
    --groups sg-1234567890abcdef0
```

Ejemplo 3: creación de una interfaz de red con un recuento de direcciones IP secundarias

Utilice el siguiente comando create-network-interface. En este ejemplo, Amazon EC2 elige tanto la dirección IP principal como las direcciones IP secundarias.

```
aws ec2 create-network-interface \
```

```
    --subnet-id subnet-0abcdef1234567890 \
    --description "my network interface" \
    --secondary-private-ip-address-count 2 \
    --groups sg-1234567890abcdef0
```

Ejemplo 4: creación de una interfaz de red con una dirección IP secundaria específica

Utilice el siguiente comando create-network-interface. En este ejemplo se especifica una dirección IP principal y una dirección IP secundaria.

```
aws ec2 create-network-interface \
    --subnet-id subnet-0abcdef1234567890 \
    --description "my network interface" \
    --private-ip-addresses PrivateIpAddress=10.0.1.30,Primary=true \
                           PrivateIpAddress=10.0.1.31,Primary=false
    --groups sg-1234567890abcdef0
```

PowerShell

Ejemplo 1: creación de una interfaz de red con las direcciones IP elegidas por Amazon EC2

Utilice el cmdlet New-EC2NetworkInterface. En este ejemplo, se crea una interfaz de red con una dirección IPv4 pública y una dirección IPv6 elegidas por Amazon EC2.

```
New-EC2NetworkInterface `
    -SubnetId subnet-0abcdef1234567890 `
    -Description "my dual-stack network interface" `
    -Ipv6AddresCount 1 `
    -Group sg-1234567890abcdef0
```

Ejemplo 2: creación de una interfaz de red con direcciones IP específicas

Utilice el cmdlet New-EC2NetworkInterface.

```
New-EC2NetworkInterface `
    -SubnetId subnet-0abcdef1234567890 `
    -Description "my dual-stack network interface" `
    -PrivateIpAddress 10.251.50.12 `
    -Ipv6Address $ipv6addr `
    -Group sg-1234567890abcdef0
```

Defina las direcciones IPv6 de la siguiente manera.

```
$ipv6addr = New-Object Amazon.EC2.Model.InstanceIpv6Address
$ipv6addr1.Ipv6Address = "2001:db8::1234:5678:1.2.3.4"
```

Ejemplo 3: creación de una interfaz de red con un recuento de direcciones IP secundarias

Utilice el cmdlet New-EC2NetworkInterface. En este ejemplo, Amazon EC2 elige tanto la dirección IP principal como las direcciones IP secundarias.

```
New-EC2NetworkInterface `
    -SubnetId subnet-0abcdef1234567890 `
    -Description "my network interface" `
    -SecondaryPrivateIpAddressCount 2 `
    -Group sg-1234567890abcdef0
```

Ejemplo 4: creación de una interfaz de red con una dirección IP secundaria específica

Utilice el cmdlet New-EC2NetworkInterface. En este ejemplo se especifica una dirección IP principal y una dirección IP secundaria.

```
New-EC2NetworkInterface `
    -SubnetId subnet-0abcdef1234567890 `
    -Description "my network interface" `
    -PrivateIpAddresses @($primary, $secondary) `
    -Group sg-1234567890abcdef0
```

Defina las direcciones secundarias de la siguiente manera.

```
$primary = New-Object Amazon.EC2.Model.PrivateIpAddressSpecification
$primary.PrivateIpAddress = "10.0.1.30"
$primary.Primary = $true
$secondary = New-Object Amazon.EC2.Model.PrivateIpAddressSpecification
$secondary.PrivateIpAddress = "10.0.1.31"
$secondary.Primary = $false
```

Elementos de interfaz de red para su instancia de EC2

Puede crear interfaces de red para que las utilicen sus instancias de EC2 como interfaces de red principales o secundarias. Debe asociar una interfaz de red a una instancia de EC2 si esta se

encuentra en la misma zona de disponibilidad que la interfaz de red. El tipo de instancia de una instancia determina el número de interfaces de red que puede conectar a la instancia. Para obtener más información, consulte the section called “Direcciones IP por interfaz de red”.

Consideraciones

- Puede conectar una interfaz de red a una instancia cuando está ejecutándose (ajuste en caliente), cuando se detiene (ajuste templado) o cuando se está iniciando (ajuste en frío).
- Puede desconectar las interfaces de red secundarias cuando la instancia esté detenida o en ejecución. Sin embargo, no puede desconectar la interfaz de red principal.
- Puede desasociar una interfaz de red secundaria de una instancia y asociarla a otra instancia.
- Cuando se inicia una instancia utilizando la CLI, la API o un SDK, puede especificar la interfaz de red principal e interfaces de red adicionales. Recuerde que no puede habilitar la asignación automática de direcciones IPv4 públicas si agrega una interfaz de red secundaria durante el lanzamiento.
- Cuando se inicia una instancia de Amazon Linux o Windows Server con varias interfaces de red, se configuran automáticamente las interfaces, las direcciones IPv4 privadas y las tablas de enrutamiento en el sistema operativo de la instancia.
- Una conexión en caliente o templada de una interfaz de red adicional podría requerir que active manualmente la segunda interfaz, configure la dirección IPv4 privada y modifique la tabla de enrutamiento en consecuencia. Las instancias que ejecutan Amazon Linux o Windows Server reconocen automáticamente la conexión en caliente o templada, y se autoconfiguran.
- No puede asociar otra interfaz de red a una instancia (por ejemplo, una configuración de NIC Teaming) para aumentar o duplicar el ancho de banda de la red desde o hacia la instancia con doble alojamiento.
- Si asocia múltiples interfaces de red de la misma subred a una instancia, se pueden producir problemas de red, como el direccionamiento asimétrico. Si es posible, en su lugar, agregue una dirección IPv4 privada secundaria en la interfaz de red principal.
- Para las instancias de EC2 de una subred solo IPv6, si asocia una interfaz de red secundaria a la instancia, el nombre de host DNS privado de la interfaz de red secundaria se resolverá en la dirección IPv6 principal de la interfaz de red principal.
- [Instancias de Windows]: si agrega varias interfaces de red a una instancia, debe configurarlas de modo que utilicen el direccionamiento estático.

Asociación de una interfaz de red

Puede adjuntar una interfaz de red a cualquier instancia de la misma zona de disponibilidad que la interfaz de red, ya sea utilizando la página Instancias o Interfaces de red de la consola de Amazon EC2. Como alternativa, puede especificar interfaces de red existentes cuando lance instancias.

Si se libera la dirección IPv4 pública de la instancia, no recibe una nueva si tiene conectada más de una interfaz de red. Para obtener más información acerca del comportamiento de las direcciones IPv4 públicas, consulte Direcciones IPv4 públicas.

Console

Asociación de una interfaz de red mediante la página “Instancias”

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione la casilla de verificación de la instancia.
4. Elija Acciones, Redes, Asociar interfaz de red.
5. Elija una VPC. La interfaz de red puede residir en la misma VPC que la instancia o en una VPC diferente que posea, siempre que la interfaz de red esté en la misma zona de disponibilidad que la instancia. Esto le permite crear instancias con varios hosts en las VPC con diferentes configuraciones de red y seguridad.
6. Seleccione una interfaz de red. Si la instancia admite varias tarjetas de red, puede elegir una tarjeta de red.
7. Elija Adjuntar.

Asociación de una interfaz de red mediante la página “Interfaces de red”

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Network Interfaces.
3. Seleccione la casilla de verificación de la interfaz de red.
4. Elija Acciones, Asociar.
5. Elija una instancia. Si la instancia admite varias tarjetas de red, puede elegir una tarjeta de red.
6. Elija Adjuntar.

AWS CLI

Asociación de una interfaz de red

Utilice el siguiente comando attach-network-interface.

```
aws ec2 attach-network-interface \
    --network-interface-id eni-1234567890abcdef0 \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --device-index 1
```

PowerShell

Asociación de una interfaz de red

Utilice el cmdlet Add-EC2NetworkInterface.

```
Add-EC2NetworkInterface `
    -NetworkInterfaceId eni-1234567890abcdef0 `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -DeviceIndex 1
```

Desasociación de una interfaz de red

Puede desconectar una interfaz de red secundaria asociada a una instancia de EC2 en cualquier momento utilizando las páginas Instancias o Interfaces de red de la consola de Amazon EC2.

Si intenta desconectar una interfaz de red adjunta a un recurso de otro servicio, como un equilibrador de carga de Elastic Load Balancing, una función de Lambda, un WorkSpace o una puerta de enlace de NAT, aparecerá un error que indicará que no tiene permiso para acceder al recurso. Para averiguar qué servicio creó el recurso adjunto a una interfaz de red, verifique la descripción de la interfaz de red. Si elimina el recurso, se elimina su interfaz de red.

Console

Desasociación de una interfaz de red mediante la página “Instancias”

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).

3. Seleccione la casilla de verificación de la instancia. Consulte la sección Interfaces de red de la pestaña Redes para comprobar que la interfaz de red está asociada a una instancia como interfaz de red secundaria.
4. Elija Acciones, Redes, Desconectar interfaz de red.
5. Seleccione la interfaz de red y elija Desconectar.

Desasociación de una interfaz de red de una instancia en la página “Interfaces de red”

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Network Interfaces.
3. Seleccione la casilla de verificación de la interfaz de red. Consulte la sección Detalles de la instancia de la pestaña Detalles para comprobar que la interfaz de red está asociada a una instancia como interfaz de red secundaria.
4. Elija Acciones, Desasociar.
5. Cuando se le indique que confirme, elija Desasociar.
6. Si la interfaz de red no se desconecta de la instancia, elija Forzar desconexión, Habilitar y vuelva a intentarlo. Recomendamos que forzar desconexión se emplee solo como último recurso. Forzar una desconexión puede impedir la conexión con una interfaz de red diferente en el mismo índice hasta que reinicie la instancia. También puede impedir que los metadatos de la instancia reflejen que la interfaz de red se desconectó hasta que reinicie la instancia.

AWS CLI

Desasociación de una interfaz de red

Utilice el siguiente comando detach-network-interface.

```
aws ec2 detach-network-interface --attachment-id eni-attach-016c93267131892c9
```

PowerShell

Desasociación de una interfaz de red

Utilice el cmdlet Dismount-EC2NetworkInterface.

```
Dismount-EC2NetworkInterface -AttachmentId eni-attach-016c93267131892c9
```

Administración de las direcciones IP de la interfaz de red

Puede administrar las siguientes direcciones IP de las interfaces de red:

- Direcciones IP elásticas (una por cada dirección IPv4 privada)
- Direcciones IPv4
- Direcciones IPv6

Console

Administración de las direcciones IP de una interfaz de red

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Network Interfaces.
3. Seleccione la casilla de verificación de la interfaz de red.
4. Para administrar las direcciones IPv4 e IPv6, haga lo siguiente:
   a. Elija Acciones, Administrar direcciones IP.
   b. Amplíe la interfaz de red.
   c. En Direcciones IPv4, edite las direcciones IP según sea necesario. Para asignar una dirección IPv4 adicional, elija Asignar nueva dirección IP y especifique una dirección IPv4 del rango de la subred o deje que AWS elija una por usted.
   d. (Pila doble o solo IPv6) En el caso de las direcciones IPv6, edite las direcciones IP según sea necesario. Para asignar una dirección IPv6 adicional, elija Asignar nueva dirección IP y especifique una dirección IPv6 del rango de la subred o deje que AWS elija una por usted.
   e. Para asignar o desasignar una dirección IPv4 pública a una interfaz de red, seleccione Asignar de manera automática una IP pública. Puede habilitar o deshabilitar esta opción para cualquier interfaz de red, pero solo la interfaz de red principal se ve afectada.
   f. (Doble pila o solo IPv6) En Asignar IP IPv6 principal, elija Habilitar para asignar una dirección IPv6 principal. La primera GUA asociada a la interfaz de red se elige como dirección IPv6 principal. Después de asignar una dirección IPv6 principal, no puede cambiarla. Esta es la dirección IPv6 principal hasta que se termine la instancia o se desasocie la interfaz de red.
   g. Seleccione Save.

5. Para asociar una dirección IP elástica, haga lo siguiente:
   a. Elija Acciones, Asociar dirección.
   b. En Dirección IP elástica, seleccione la dirección IP elástica.
   c. En Dirección IPv4 privada, seleccione la dirección IPv4 privada que desea asociar a la dirección IP elástica.
   d. (Opcional) Elija Permitir que se vuelva a asociar la dirección IP elástica si la interfaz de red está asociada actualmente a otra instancia o interfaz de red.
   e. Elija Associate.
6. Para desasociar una dirección IP elástica, haga lo siguiente:
   a. Elija Acciones, Desasociar dirección.
   b. En Dirección IP pública, seleccione la dirección IP elástica.
   c. Elija Disassociate (Desasociar).

AWS CLI

Administración de las direcciones IPv4

Utilice el siguiente comando assign-private-ip-addresses para asignar una dirección IPv4.

```
aws ec2 assign-private-ip-addresses \
    --network-interface-id eni-1234567890abcdef0 \
    --private-ip-addresses 10.0.0.82
```

Utilice el siguiente comando unassign-private-ip-addresses para desasignar una dirección IPv4.

```
aws ec2 unassign-private-ip-addresses \
    --network-interface-id eni-1234567890abcdef0 \
    --private-ip-addresses 10.0.0.82
```

Administración de las direcciones IPv6

Utilice el siguiente comando assign-ipv6-addresses para asignar una dirección IPv6.

```
aws ec2 assign-ipv6-addresses \
    --network-interface-id eni-1234567890abcdef0 \
    --ipv6-addresses 2001:db8:1234:1a00:9691:9503:25ad:1761
```

Utilice el siguiente comando unassign-ipv6-addresses para desasignar una dirección IPv6.

```
aws ec2 unassign-ipv6-addresses \
    --network-interface-id eni-1234567890abcdef0 \
    --ipv6-addresses 2001:db8:1234:1a00:9691:9503:25ad:1761
```

Administración de la dirección IP elástica de la dirección IPv4 privada principal

Use el siguiente comando associate-address para asociar una dirección IP elástica a la dirección IPv4 privada principal.

```
aws ec2 associate-address \
    --allocation-id eipalloc-0b263919b6EXAMPLE \
    --network-interface-id eni-1234567890abcdef0
```

Use el siguiente comando disassociate-address para desasociar una dirección IP elástica de la dirección IPv4 privada principal.

```
aws ec2 disassociate-address --association-id eipassoc-2bebb745a1EXAMPLE
```

PowerShell

Administración de las direcciones IPv4

Utilice el cmdlet Register-EC2PrivateIpAddress para asignar una dirección IPv4.

```
Register-EC2PrivateIpAddress `
    -NetworkInterfaceId eni-1234567890abcdef0 `
    -PrivateIpAddress 10.0.0.82
```

Utilice el cmdlet Unregister-EC2PrivateIpAddress para desasignar una dirección IPv4.

```
Unregister-EC2PrivateIpAddress `
    -NetworkInterfaceId eni-1234567890abcdef0 `
    -PrivateIpAddress 10.0.0.82
```

Administración de las direcciones IPv6

Utilice el cmdlet Register-EC2Ipv6AddressList para asignar una dirección IPv6.

```
Register-EC2Ipv6AddressList `
    -NetworkInterfaceId eni-1234567890abcdef0 `
    -Ipv6Address 2001:db8:1234:1a00:9691:9503:25ad:1761
```

Utilice el cmdlet Unregister-EC2Ipv6AddressList para desasignar una dirección IPv6.

```
Unregister-EC2Ipv6AddressList `
    -NetworkInterfaceId eni-1234567890abcdef0 `
    -Ipv6Address 2001:db8:1234:1a00:9691:9503:25ad:1761
```

Administración de la dirección IP elástica de la dirección IPv4 privada principal

Utilice el cmdlet Register-EC2Address para asociar una dirección IP elástica a la dirección IPv4 privada principal.

```
Register-EC2Address `
    -NetworkInterfaceId eni-1234567890abcdef0 `
    -AllocationId eipalloc-0b263919b6EXAMPLE
```

Utilice el cmdlet Unregister-EC2Address para desasociar una dirección IP elástica de la dirección IPv4 privada principal.

```
Unregister-EC2Address -AssociationId eipassoc-2bebb745a1EXAMPLE
```

Modificar atributos de interfaz de red

Puede cambiar los siguientes atributos de la interfaz de red:

- Descripción
- Grupos de seguridad
- Eliminar al terminar
- Comprobación de origen/destino
- Tiempo de espera de seguimiento de conexiones inactivas

Consideraciones

No es posible cambiar los atributos de una interfaz de red administrada por el solicitante.

Console

Modificación de los atributos de una interfaz de red

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Network Interfaces.
3. Seleccione la casilla de verificación de la interfaz de red.
4. Para cambiar la descripción, haga lo siguiente:
   a. Elija Acciones, Cambiar descripción.
   b. En Descripción, escriba una descripción.
   c. Seleccione Save.
5. Para cambiar los grupos de seguridad, haga lo siguiente:
   a. Elija Acciones, Cambiar grupos de seguridad.
   b. En Grupos de seguridad asociados, agregue y elimine grupos de seguridad según sea necesario. El grupo de seguridad y la interfaz de red deben crearse para la misma VPC.
   c. Seleccione Save.
6. Para cambiar el comportamiento de finalización, haga lo siguiente:
   a. Elija Acciones, Cambiar el comportamiento de finalización.
   b. Seleccione o desactive Eliminar al terminar y Habilitar.
   c. Seleccione Save.
7. Para cambiar las comprobaciones de origen/destino, haga lo siguiente:
   a. Elija Acciones, Cambiar comprobación de origen/destino.
   b. Seleccione o desactive Comprobación de origen/destino y Habilitar.
   c. Seleccione Save.
8. Para cambiar los tiempos de espera de seguimiento de conexiones inactivas, haga lo siguiente:
   a. Seleccione Acciones y Modificar el tiempo de espera de seguimiento de conexiones inactivas.
   b. Modifique los valores de tiempo de espera según sea necesario. Para obtener más información, consulte Tiempo de espera de seguimiento de conexiones inactivas.

- Tiempo de espera establecido de TCP: tiempo de espera (en segundos) para las conexiones TCP inactivas en un estado establecido.
  - Mínimo: `60` segundos
  - Máximo: `432000` segundos
  - Predeterminado: `350` segundos para los tipos de instancia de Nitro v6 (excepto la P6e-GB200); `432000` segundos para todos los demás tipos de instancias (incluida la P6e-GB200).
  - Recomendado: menos de `432000` segundos
- Tiempo de espera de UDP: tiempo de espera (en segundos) para los flujos de UDP inactivos que solo han registrado tráfico en una sola dirección o en una sola transacción de solicitud-respuesta.
  - Mínimo: `30` segundos
  - Máximo: `60` segundos
  - Valor predeterminado: `30` segundos
- Tiempo de espera del flujo de UDP: tiempo de espera (en segundos) para los flujos de UDP inactivos clasificados como flujos que han recibido más de una transacción de solicitud-respuesta.
  - Mínimo: `60` segundos
  - Máximo: `180` segundos
  - Valor predeterminado: `180` segundos

c. Seleccione Save.

AWS CLI

Example Ejemplo: modificación de la descripción

Utilice el siguiente comando modify-network-interface-attribute.

```
aws ec2 modify-network-interface-attribute \
    --network-interface-id eni-1234567890abcdef0 \
    --description "my updated description"
```

Example Ejemplo: modificación de los grupos de seguridad

Utilice el siguiente comando modify-network-interface-attribute.

```
aws ec2 modify-network-interface-attribute \
    --network-interface-id eni-1234567890abcdef0 \
    --groups sg-1234567890abcdef0
```

Example Ejemplo: modificación del comportamiento de finalización

Utilice el siguiente comando modify-network-interface-attribute.

```
aws ec2 modify-network-interface-attribute \
    --network-interface-id eni-1234567890abcdef0 \
    --attachment AttachmentId=eni-attach-43348162abEXAMPLE,DeleteOnTermination=false
```

Example Ejemplo: habilitación de la comprobación de origen/destino

Utilice el siguiente comando modify-network-interface-attribute.

```
aws ec2 modify-network-interface-attribute \
    --network-interface-id eni-1234567890abcdef0 \
    --source-dest-check
```

Example Ejemplo: modificación del tiempo de espera del seguimiento de conexiones inactivas

Utilice el siguiente comando modify-network-interface-attribute. Para obtener más información, consulte Tiempo de espera de seguimiento de conexiones inactivas.

```
aws ec2 modify-network-interface-attribute \
    --network-interface-id eni-1234567890abcdef0 \
    --connection-tracking-specification
 TcpEstablishedTimeout=172800,UdpStreamTimeout=90,UdpTimeout=60
```

PowerShell

Example Ejemplo: modificación de la descripción

Utilice el cmdlet Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute.

```
Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute `
    -NetworkInterfaceId eni-1234567890abcdef0 `
    -Description "my updated description"
```

Example Ejemplo: modificación de los grupos de seguridad

Utilice el cmdlet Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute.

```
Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute `
    -NetworkInterfaceId eni-1234567890abcdef0 `
    -Group sg-1234567890abcdef0
```

Example Ejemplo: modificación del comportamiento de finalización

Utilice el cmdlet Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute.

```
Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute `
    -NetworkInterfaceId eni-1234567890abcdef0 `
    -Attachment_AttachmentId eni-attach-43348162abEXAMPLE `
    -Attachment_DeleteOnTermination $false
```

Example Ejemplo: habilitación de la comprobación de origen/destino

Utilice el cmdlet Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute.

```
Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute `
    -NetworkInterfaceId eni-1234567890abcdef0 `
    -SourceDestCheck $true
```

Example Ejemplo: modificación de los tiempos de espera de seguimiento de conexiones inactivas

Utilice el cmdlet Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute. Para obtener más información, consulte Tiempo de espera de seguimiento de conexiones inactivas.

```
Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute `
    -NetworkInterfaceId eni-1234567890abcdef0 `
    -ConnectionTrackingSpecification_TcpEstablishedTimeout 172800 `
    -ConnectionTrackingSpecification_UdpStreamTimeout 90 `
    -ConnectionTrackingSpecification_UdpTimeout 60
```

Múltiples interfaces de red para sus instancias de Amazon EC2

Asociar varias interfaces de red a una instancia es útil cuando necesita lo siguiente:

- Una red de administración.

- Dispositivos de red y de seguridad.
- Instancias de doble alojamiento con cargas de trabajo en diferentes subredes o VPC.
- Una solución de bajo presupuesto y alta disponibilidad.

Red de administración

En la siguiente descripción general, se describe una red de administración creada con varias interfaces de red.


Criterios

- La interfaz de red principal en la instancia (por ejemplo, eth0) gestiona el tráfico público.
- La interfaz de red secundaria de la instancia (por ejemplo, eth1) gestiona el tráfico de administración del backend. Está conectada a una subred independiente que tiene controles de acceso más restrictivos y está ubicada en la misma zona de disponibilidad que la interfaz de red principal.

Configuración

- La interfaz de red principal, que puede o no estar detrás de un equilibrador de carga, tiene un grupo de seguridad asociado que permite el acceso al servidor desde Internet. Por ejemplo, permite los puertos TCP 80 y 443 desde 0.0.0.0/0 o desde el equilibrador de carga.
- La interfaz de red secundaria tiene un grupo de seguridad asociado que solo permite el acceso a SSH, iniciado desde una de las siguientes ubicaciones:
  - Un rango permitido de direcciones IP, ya sea dentro de la VPC o desde Internet.
  - Una subred privada dentro de la misma zona de disponibilidad que la interfaz de red principal.
  - Una puerta de enlace privada virtual.

> **Note**
>
> Para asegurar la capacidad de conmutación por error, considere el uso de una IPv4 privada secundaria para el tráfico entrante en una interfaz de red. En caso de que se produzca un error en una instancia, puede mover la interfaz y/o la dirección IPv4 privada secundaria a una instancia en espera.



Dispositivos de red y de seguridad

Algunos dispositivos de red y seguridad, como los balanceadores de carga, los servidores NAT (network address translation) y los servidores proxy prefieren estar configurados con varias interfaces de red. Puede crear y adjuntar interfaces de red secundarias a instancias que ejecuten estos tipos de aplicaciones y configurar las interfaces adicionales con sus propias direcciones IP privadas y públicas, grupos de seguridad y comprobaciones de origen/destino.

Instancias de doble alojamiento con cargas de trabajo en diferentes subredes

Puede ubicar una interfaz de red en cada servidor web que se conecte a una red de capa intermedia donde reside el servidor de aplicaciones. El servidor de aplicaciones también puede tener doble alojamiento en una red de backend (subred) donde reside el servidor de bases de datos. En lugar de enrutar los paquetes de red a través de las instancias de doble alojamiento, cada una de estas instancias recibe y procesa las solicitudes en el front end, inicia una conexión con el backend y envía las solicitudes a los servidores en la red backend.

Instancias de doble alojamiento con cargas de trabajo en diferentes VPC en la misma cuenta

Puede lanzar una instancia de EC2 en una VPC y asociar una ENI secundaria de otra VPC, siempre y cuando la interfaz de red esté en la misma zona de disponibilidad que la instancia. Esto le permite crear instancias con varios hosts en las VPC con diferentes configuraciones de red y seguridad. No puede crear instancias con varios alojamientos en VPC de cuentas de AWS diferentes.

Puede usar instancias de doble host en las VPC en los siguientes casos de uso:

- Superar las superposiciones de CIDR entre dos VPC que no se pueden emparejar entre sí: puede utilizar un CIDR secundario en una VPC y permitir que una instancia se comunique a través de dos rangos de IP que no se superpongan.
- Conectar varias VPC en una sola cuenta: habilite la comunicación entre recursos individuales que normalmente estarían separados por los límites de las VPC.

Solución de bajo presupuesto y alta disponibilidad

Si una de las instancias que da servicio a una función particular da error, su interfaz de red puede conectarse a una instancia de reemplazo o de espera activa preconfigurada para el mismo rol, para recuperar rápidamente el servicio. Por ejemplo, puede usar una interfaz de red como principal o secundaria en un servicio crítico, como una instancia de la base de datos o una instancia NAT. Si la instancia da error (o más probable, el código que se ejecuta en su nombre) puede conectar la interfaz de red a una instancia en espera activa. Dado que la interfaz mantiene las direcciones IP privadas, direcciones IP elásticas y direcciones MAC, el tráfico de red comienza a fluir hacia la instancia en espera tan pronto como conecte la interfaz de red a la instancia de sustitución. Los usuarios experimentan una breve pérdida de conexión entre el momento en que la instancia da error y el momento en que la interfaz de red se adjunta a la instancia en espera, pero no es necesario efectuar ningún cambio en la tabla de enrutamiento ni en el servidor DNS.

Interfaces de red administradas por el solicitante

Una interfaz de red administrada por el solicitante es una interfaz de red creada por Servicio de AWS en su VPC en su nombre. La interfaz de red está asociada a un recurso de otro servicio, como una instancia de la base de datos de Amazon RDS, una puerta de enlace de NAT o un punto de conexión de VPC de interfaz de AWS PrivateLink.

Consideraciones

- Puede ver las interfaces de red administradas por el solicitante que están en su cuenta y agregar o eliminar etiquetas. Sin embargo, no se pueden realizar las siguientes acciones en una interfaz de red administrada por el solicitante:
  - Modificar atributos de interfaz de red
  - Adjuntar o separar la interfaz de red
  - Asociar o desasociar una dirección IP elástica
  - Asignar o anular la asignación de direcciones IP privadas
  - Especificar la interfaz de red cuando se lanza una instancia

  Los atributos de la interfaz de red se pueden restablecer, aunque no se puedan modificar.
- Si elimina el recurso asociado a la interfaz de red administrada por el solicitante, el Servicio de AWS desconectará la interfaz de red y la eliminará. Si el servicio desconectó una interfaz de red pero no la eliminó, puede eliminar la interfaz de red desconectada.

Console

Visualización de las interfaces de red administradas por el solicitante

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Red y seguridad y, a continuación, Interfaces de red.
3. Seleccione el ID de la interfaz de red para abrir su página de detalles.
4. Los siguientes son los campos clave que puede utilizar para determinar el propósito de la interfaz de red:
   - Descripción: descripción proporcionada por el servicio de AWS que creó la interfaz. Por ejemplo, “Interfaz de punto de conexión de VPC vpce 089f2123488812123”.
   - Administrado por el solicitante: indica si la interfaz de red está administrada por AWS.

- ID del solicitante: alias o ID de la cuenta de AWS de la entidad principal o el servicio que creó la interfaz de red. Si usted creó la interfaz de red, este es el ID de su Cuenta de AWS. De lo contrario, otra entidad principal o servicio lo creó.

AWS CLI

Visualización de las interfaces de red administradas por el solicitante

Utilice el comando describe-network-interfaces de la siguiente manera.

```
aws ec2 describe-network-interfaces \
    --filters "Name=requester-managed,Values=true" \
    --query "NetworkInterfaces[*].[Description, InterfaceType]" \
    --output table
```

A continuación, se presenta el resultado de ejemplo que muestra los campos clave que puede utilizar para determinar el propósito de la interfaz de red: `Description` e `InterfaceType`.

```
-------------------------------------------------------------------------
|                          DescribeNetworkInterfaces                    |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|  VPC Endpoint Interface: vpce-0f00567fa8477a1e6   |  interface        |
|  VPC Endpoint Interface vpce-0d8ddce4be80e4474    |  interface        |
|  VPC Endpoint Interface vpce-078221a1e27d1ea5b    |  vpc_endpoint     |
|  Resource Gateway Interface rgw-0bba03f3d56060135 |  interface        |
|  VPC Endpoint Interface: vpce-0cc199f605eaeace7   |  interface        |
|  VPC Endpoint Interface vpce-019b90d6f16d4f958    |  interface        |
+---------------------------------------------------+-------------------+
```

PowerShell

Visualización de las interfaces de red administradas por el solicitante

Utilice cmdlet Get-EC2NetworkInterface de la siguiente manera.

```
Get-EC2NetworkInterface -Filter @{Name="requester-managed"; Values="true"} | Select
 Description, InterfaceType
```

A continuación, se presenta el resultado de ejemplo que muestra los campos clave que puede utilizar para determinar el propósito de una interfaz de red: `Description` e `InterfaceType`.

```
Description                                        InterfaceType
-----------                                        -------------
VPC Endpoint Interface: vpce-0f00567fa8477a1e6   interface
VPC Endpoint Interface vpce-0d8ddce4be80e4474    interface
VPC Endpoint Interface vpce-078221a1e27d1ea5b    vpc_endpoint
Resource Gateway Interface rgw-0bba03f3d56060135 interface
VPC Endpoint Interface: vpce-0cc199f605eaeace7   interface
VPC Endpoint Interface vpce-019b90d6f16d4f958    interface
```

Delegación de prefijos para las interfaces de red de Amazon EC2

Puede asignar un intervalo CIDR IPv4 o IPv6 privado, ya sea de forma automática o manual, a las interfaces de red. Al asignar prefijos, puede escalar y simplificar la administración de aplicaciones, incluidas las aplicaciones de red y contenedores que requieren varias direcciones IP en una instancia. Para obtener más información acerca de las direcciones IPv4 e IPv6, consulte Direccionamiento IP de instancias Amazon EC2.

Están disponibles las siguientes opciones de asignación:

- Asignación automática: AWS elige el prefijo y lo asigna a la interfaz de red. Si la subred de la interfaz de red tiene una reserva de CIDR de subred de tipo `prefix`, seleccionamos los prefijos a partir de dicha reserva. De lo contrario, los seleccionamos del rango CIDR de la subred.
- Asignación manual: se especifica el prefijo y AWS verifica que no esté asignado a otros recursos antes de asignarlo a la interfaz de red.

La asignación de prefijos incluye los siguientes beneficios:

- Mayor número de direcciones IP en una interfaz de red: cuando se utiliza un prefijo, se asigna un bloque de direcciones IP en lugar de direcciones IP individuales. Esto aumenta el número de direcciones IP en una interfaz de red.
- Administración simplificada de VPC para contenedores: en las aplicaciones de contenedores, cada contenedor requiere una dirección IP única. La asignación de prefijos a la instancia simplifica la gestión de las VPC, ya que puede iniciar y finalizar contenedores sin tener que llamar a las API de Amazon EC2 para asignaciones de IP individuales.

Contenido

- Conceptos básicos

- Consideraciones
- Administración de prefijos para las interfaces de red
  - Asignar prefijos durante la creación de la interfaz de red
  - Asignación de prefijos a una interfaz de red existente
  - Eliminar prefijos de las interfaces de red

Conceptos básicos

- Puede asignar un prefijo a interfaces de red nuevas o existentes.
- Para utilizar prefijos, primero asigne un prefijo a su interfaz de red; luego, adjunte la interfaz de red a su instancia y, a continuación, configure el sistema operativo.
- Cuando elige la opción para especificar un prefijo, el prefijo debe cumplir los siguientes requisitos:
  - El prefijo IPv4 que puede especificar es `/28`.
  - El prefijo IPv6 que puede especificar es `/80`.
  - El prefijo se encuentra en el CIDR de la subred de la interfaz de red y no se superpone con otros prefijos o direcciones IP asignados a recursos existentes en la subred.
- Puede asignar un prefijo a la interfaz de red principal o secundaria.
- Puede asignar una dirección IP elástica a una interfaz de red que tenga un prefijo asignado.
- También puede asignar una dirección IP elástica a la parte de la dirección IP del prefijo asignado.
- Resolvemos el nombre de host DNS privado de una instancia en la dirección IPv4 privada.
- Se asigna cada dirección IPv4 privada a una interfaz de red, incluidas las de prefijos, con los siguientes formatos:
  - `us-east-1`Región de

    ```
    ip-private-ipv4-address.ec2.internal
    ```

  - Las demás regiones

    ```
    ip-private-ipv4-address.region.compute.internal
    ```

Consideraciones

Tenga en cuenta lo siguiente cuando utilice prefijos:

- Las interfaces de red con prefijos son compatibles con las instancias basadas en Nitro.
- Los prefijos de las interfaces de red deben usar direcciones IPv6 o direcciones IPv4 privadas.
- El número máximo de direcciones IP que puede asignar a una interfaz de red depende del tipo de instancia. Cada prefijo que asigna a una interfaz de red cuenta como una dirección IP. Por ejemplo, una instancia `c5.large` tiene un límite de `10` direcciones IPv4 por interfaz de red. Cada interfaz de red de esta instancia tiene una dirección IPv4 principal. Si una interfaz de red no tiene direcciones IPv4 secundarias, puede asignar hasta 9 prefijos a la interfaz de red. Por cada dirección IPv4 adicional que asigne a una interfaz de red, puede asignar un prefijo menos a la interfaz de red. Para obtener más información, consulte Cantidad máxima de direcciones IP por interfaz de red.
- Los prefijos se incluyen en las comprobaciones de origen/destino.
- Debe configurar el sistema operativo para que trabaje con interfaces de red con prefijos. Tenga en cuenta lo siguiente:
  - Algunas AMI de Amazon Linux contienen otros scripts que instala AWS, conocidos como `ec2-net-utils`. Estos scripts automatizan opcionalmente la configuración de las interfaces de red. Solo están disponibles para su uso en Amazon Linux.
  - En el caso de los contenedores, puede utilizar una interfaz de red de contenedores (CNI) para el complemento de Kubernetes o `dockerd` si usa Docker para administrar sus contenedores.

Administración de prefijos para las interfaces de red

Al asignar prefijos a una interfaz de red, puede optar por que los prefijos se asignen automáticamente o especificar prefijos personalizados. Si permite que asignemos los prefijos automáticamente y la subred de la interfaz de red tiene una reserva de CIDR de subred de tipo `prefix`, seleccionamos los prefijos a partir de dicha reserva. De lo contrario, los seleccionamos del rango CIDR de la subred.

Tareas

- Asignar prefijos durante la creación de la interfaz de red
- Asignación de prefijos a una interfaz de red existente
- Eliminar prefijos de las interfaces de red

Asignar prefijos durante la creación de la interfaz de red

Puede asignar prefijos automáticos o personalizados al crear una interfaz de red.

Console

Para asignar prefijos automáticos durante la creación de la interfaz de red

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Network Interfaces.
3. Elija Crear interfaz de red.
4. Especifique una descripción para la interfaz de red, seleccione la subred en la que desea crear dicha interfaz de red y configure las direcciones IPv4 e IPv6 privadas.
5. Amplíe Configuración avanzada.
6. En IPv4 prefix delegation, siga uno de estos procedimientos:
   - Para asignar de forma automática un prefijo IPv4, elija Asignación automática. En Number of IPv4 prefixes, especifique el número de prefijos que desea asignar.
   - Para asignar un prefijo IPv4 específico, elija Personalizado. A continuación, elija Agregar nuevo prefijo e introduzca el prefijo.
7. En IPv6 prefix delegation, siga uno de estos procedimientos:
   - Para asignar de forma automática un prefijo IPv6, elija Asignación automática. En Number of IPv6 prefixes, especifique el número de prefijos que desea asignar.
   - Para asignar un prefijo IPv6 específico, elija Personalizado. A continuación, elija Agregar nuevo prefijo e introduzca el prefijo.

   > **Note**
   >
   > Delegación de prefijos IPv6 solo aparece si la subred seleccionada se encuentra habilitada para IPv6.

8. Seleccione los grupos de seguridad que deben asociarse a la interfaz de red y, si es necesario, asigne etiquetas de recursos.
9. Elija Crear interfaz de red.

AWS CLI

Para asignar prefijos IPv4 automáticos durante la creación de la interfaz de red

Utilice el comando create-network-interface y establezca `--ipv4-prefix-count` en el número de prefijos IPv4 para que AWS lo asigne. En el siguiente ejemplo, AWS asigna un prefijo de IPv4.

```
aws ec2 create-network-interface \
    --subnet-id subnet-047cfed18eEXAMPLE \
    --description "IPv4 automatic example" \
    --ipv4-prefix-count 1
```

Para asignar prefijos IPv4 específicos durante la creación de la interfaz de red

Utilice el comando create-network-interface y establezca `--ipv4-prefixes` en los prefijos. AWS selecciona direcciones IPv4 de este rango. En el ejemplo siguiente, el prefijo CIDR es 10.0.0.208/28.

```
aws ec2 create-network-interface \
    --subnet-id subnet-047cfed18eEXAMPLE \
    --description "IPv4 manual example" \
    --ipv4-prefixes Ipv4Prefix=10.0.0.208/28
```

Para asignar prefijos IPv6 automáticos durante la creación de la interfaz de red

Utilice el comando create-network-interface y establezca `--ipv6-prefix-count` en el número de prefijos IPv6 para que AWS lo asigne. En el siguiente ejemplo, AWS asigna un prefijo de IPv6.

```
aws ec2 create-network-interface \
    --subnet-id subnet-047cfed18eEXAMPLE \
    --description "IPv6 automatic example" \
    --ipv6-prefix-count 1
```

Para asignar prefijos IPv6 específicos durante la creación de la interfaz de red

Utilice el comando create-network-interface y establezca `--ipv6-prefixes` en los prefijos. AWS selecciona direcciones IPv6 de este rango. En el ejemplo siguiente, el prefijo CIDR es 2600:1f13:fc2:a700:1768::/80.

```
aws ec2 create-network-interface \
    --subnet-id subnet-047cfed18eEXAMPLE \
    --description "IPv6 manual example" \
    --ipv6-prefixes Ipv6Prefix=2600:1f13:fc2:a700:1768::/80
```

PowerShell

Para asignar prefijos IPv4 automáticos durante la creación de la interfaz de red

Use el cmdlet New-EC2NetworkInterface y establezca `Ipv4PrefixCount` en el número de prefijos IPv4 para que AWS lo asigne. En el siguiente ejemplo, AWS asigna un prefijo de IPv4.

```
New-EC2NetworkInterface `
    -SubnetId 'subnet-047cfed18eEXAMPLE' `
    -Description 'IPv4 automatic example' `
    -Ipv4PrefixCount 1
```

Para asignar prefijos IPv4 específicos durante la creación de la interfaz de red

Utilice el cmdlet New-EC2NetworkInterface y establezca `Ipv4Prefix` con los prefijos. AWS selecciona direcciones IPv4 de este rango. En el ejemplo siguiente, el prefijo CIDR es 10.0.0.208/28.

```
Import-Module AWS.Tools.EC2
New-EC2NetworkInterface `
    -SubnetId 'subnet-047cfed18eEXAMPLE' `
    -Description 'IPv4 manual example' `
    -Ipv4Prefix (New-Object `
        -TypeName Amazon.EC2.Model.Ipv4PrefixSpecificationRequest `
        -Property @{Ipv4Prefix = '10.0.0.208/28'})
```

Para asignar prefijos IPv6 automáticos durante la creación de la interfaz de red

Utilice el cmdlet New-EC2NetworkInterface y establezca `Ipv6PrefixCount` con el número de prefijos IPv6 para que AWS lo asigne. En el siguiente ejemplo, AWS asigna un prefijo de IPv6.

```
New-EC2NetworkInterface `
    -SubnetId 'subnet-047cfed18eEXAMPLE' `
    -Description 'IPv6 automatic example' `
    -Ipv6PrefixCount 1
```

Para asignar prefijos IPv6 específicos durante la creación de la interfaz de red

Utilice el cmdlet New-EC2NetworkInterface y estableca `Ipv6Prefixes` con los prefijos. AWS selecciona direcciones IPv6 de este rango. En el ejemplo siguiente, el prefijo CIDR es 2600:1f13:fc2:a700:1768::/80.

```
Import-Module AWS.Tools.EC2
```

```
New-EC2NetworkInterface `
    -SubnetId 'subnet-047cfed18eEXAMPLE' `
    -Description 'IPv6 manual example' `
    -Ipv6Prefix (New-Object `
        -TypeName Amazon.EC2.Model.Ipv6PrefixSpecificationRequest `
        -Property @{Ipv6Prefix = '2600:1f13:fc2:a700:1768::/80'})
```

Asignación de prefijos a una interfaz de red existente

Puedes asignar prefijos automáticos o personalizados a una interfaz de red existente.

Console

Para asignar prefijos automáticos a una interfaz de red existente

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Network Interfaces.
3. Seleccione la interfaz de red a la que desea asignar los prefijos y elija Acciones, Administrar prefijos.
4. En IPv4 prefix delegation, siga uno de estos procedimientos:
   - Para asignar de forma automática un prefijo IPv4, elija Asignación automática. En Number of IPv4 prefixes, especifique el número de prefijos que desea asignar.
   - Para asignar un prefijo IPv4 específico, elija Personalizado. A continuación, elija Agregar nuevo prefijo e introduzca el prefijo.
5. En IPv6 prefix delegation, siga uno de estos procedimientos:
   - Para asignar de forma automática un prefijo IPv6, elija Asignación automática. En Number of IPv6 prefixes, especifique el número de prefijos que desea asignar.
   - Para asignar un prefijo IPv6 específico, elija Personalizado. A continuación, elija Agregar nuevo prefijo e introduzca el prefijo.

   > **Note**
   >
   > IPv6 prefix delegation (Delegación de prefijos IPv6) solo aparece si la subred seleccionada se encuentra habilitada para IPv6.

6. Seleccione Save.

AWS CLI

Utilice el comando assign-ipv6-addresses para asignar prefijos IPv6 y el comando assign-private-ip-addresses para asignar prefijos IPv4 a las interfaces de red existentes.

Para asignar prefijos IPv4 automáticos a una interfaz de red existente

Utilice el comando assign-private-ip-addresses y establezca `--ipv4-prefix-count` en el número de prefijos de IPv4 para que AWS lo asigne. En el siguiente ejemplo, AWS asigna un prefijo de IPv4.

```
aws ec2 assign-private-ip-addresses \
    --network-interface-id eni-081fbb4095EXAMPLE \
    --ipv4-prefix-count 1
```

Asignación de prefijos de IPv4 específicos a una interfaz de red existente

Utilice el comando assign-private-ip-addresses y establezca `--ipv4-prefixes` en el prefijo. AWS selecciona direcciones IPv4 de este rango. En el ejemplo siguiente, el prefijo CIDR es 10.0.0.208/28.

```
aws ec2 assign-private-ip-addresses \
    --network-interface-id eni-081fbb4095EXAMPLE \
    --ipv4-prefixes 10.0.0.208/28
```

Para asignar prefijos IPv6 automáticos a una interfaz de red existente

Utilice el comando assign-ipv6-addressess y establezca `--ipv6-prefix-count` en el número de prefijos de IPv6para que AWS lo asigne. En el siguiente ejemplo, AWS asigna un prefijo de IPv6.

```
aws ec2 assign-ipv6-addresses \
    --network-interface-id eni-00d577338cEXAMPLE \
    --ipv6-prefix-count 1
```

Asignación de prefijos de IPv6 específicos a una interfaz de red existente

Utilice el comando assign-ipv6-addresses y establezca `--ipv6-prefixes` en el prefijo. AWS selecciona direcciones IPv6 de este rango. En el ejemplo siguiente, el prefijo CIDR es 2600:1f13:fc2:a700:18bb::/80.

```
aws ec2 assign-ipv6-addresses \
    --network-interface-id eni-00d577338cEXAMPLE \
    --ipv6-prefixes 2600:1f13:fc2:a700:18bb::/80
```

PowerShell

Para asignar prefijos IPv4 automáticos a una interfaz de red existente

Utilice el cmdlet Register-EC2PrivateIpAddress y establezca `Ipv4PrefixCount` con el número de prefijos IPv4 para que AWS lo asigne. En el siguiente ejemplo, AWS asigna un prefijo de IPv4.

```
Register-EC2PrivateIpAddress `
    -NetworkInterfaceId 'eni-00d577338cEXAMPLE' `
    -Ipv4PrefixCount 1
```

Asignación de prefijos de IPv4 específicos a una interfaz de red existente

Utilce el cmdlet Register-EC2PrivateIpAddress y establezca `Ipv4Prefix` con el prefijo. AWS selecciona direcciones IPv4 de este rango. En el ejemplo siguiente, el prefijo CIDR es 10.0.0.208/28.

```
Register-EC2PrivateIpAddress `
    -NetworkInterfaceId 'eni-00d577338cEXAMPLE' `
    -Ipv4Prefix '10.0.0.208/28'
```

Para asignar prefijos IPv6 automáticos a una interfaz de red existente

Utilice el cmdlet Register-EC2Ipv6AddressList y establezca `Ipv6PrefixCount` con el número de prefijos IPv4 para que AWS lo asigne. En el siguiente ejemplo, AWS asigna un prefijo de IPv6.

```
Register-EC2Ipv6AddressList `
    -NetworkInterfaceId 'eni-00d577338cEXAMPLE' `
    -Ipv6PrefixCount 1
```

Asignación de prefijos de IPv6 específicos a una interfaz de red existente

Utilice el cmdlet Register-EC2Ipv6AddressList y estabezca `Ipv6Prefix` con el prefijo. AWS selecciona direcciones IPv6 de este rango. En el ejemplo siguiente, el prefijo CIDR es 2600:1f13:fc2:a700:18bb::/80.

```
Register-EC2Ipv6AddressList `
    -NetworkInterfaceId 'eni-00d577338cEXAMPLE' `
    -Ipv6Prefix '2600:1f13:fc2:a700:18bb::/80'
```

Eliminar prefijos de las interfaces de red

Puede eliminar los prefijos de una interfaz de red existente.

Console

Para quitar prefijos de una interfaz de red

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Network Interfaces.
3. Seleccione la interfaz de red.
4. Seleccione Acciones y Administrar prefijos.
5. En IPv4 prefix delegation, a fin de eliminar prefijos específicos, elija Anular asignación junto a los prefijos que desee eliminar. Para eliminar todos los prefijos, elija No asignar.
6. En IPv6 prefix delegation, a fin de eliminar prefijos específicos, elija Anular asignación junto a los prefijos que desee eliminar. Para eliminar todos los prefijos, elija No asignar.

   > **Note**
   >
   > IPv6 prefix delegation (Delegación de prefijos IPv6) solo aparece si la subred seleccionada se encuentra habilitada para IPv6.

7. Seleccione Save.

AWS CLI

Puede utilizar el comando unassign-ipv6-addresses para eliminar los prefijos IPv6 y el comando unassign-private-ip-addresses para quitar prefijos IPv4 de las interfaces de red existentes.

Para quitar prefijos IPv4 de una interfaz de red

Utilice el comando unassign-private-ip-addresses y establezca `--ipv4-prefix` en el prefijo CIDR que desee quitar.

```
aws ec2 unassign-private-ip-addresses \
    --network-interface-id eni-081fbb4095EXAMPLE \
    --ipv4-prefixes 10.0.0.176/28
```

Para quitar prefijos IPv6 de una interfaz de red

Utilice el comando unassign-ipv6-addresses y establezca `--ipv6-prefix` en el prefijo CIDR que desee eliminar.

```
aws ec2 unassign-ipv6-addresses \
    --network-interface-id eni-00d577338cEXAMPLE \
    --ipv6-prefix 2600:1f13:fc2:a700:18bb::/80
```

PowerShell

Para quitar prefijos IPv4 de una interfaz de red

Use el cmdlet Unregister-EC2PrivateIpAddress y establezca `Ipv4Prefix` con el prefijo CIDR que desee eliminar.

```
Unregister-EC2PrivateIpAddress `
    -NetworkInterfaceId 'eni-00d577338cEXAMPLE' `
    -Ipv4Prefix '10.0.0.208/28'
```

Para quitar prefijos IPv6 de una interfaz de red

Utilice el cmdlet Unregister-EC2Ipv6AddressList y establezca `Ipv6Prefix` con el prefijo CIDR que desea eliminar.

```
Unregister-EC2Ipv6AddressList `
    -NetworkInterfaceId 'eni-00d577338cEXAMPLE' `
    -Ipv6Prefix '2600:1f13:fc2:a700:18bb::/80'
```

Eliminar una interfaz de red

Al eliminar la interfaz de red se liberan todos los atributos que tiene asociados, así como todas las direcciones IP privadas o elásticas para que las utilice otra instancia.

No puede eliminar una interfaz de red que esté en uso. En primer lugar, debe desconectar la interfaz de red.

Console

Para eliminar una interfaz de red

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Network Interfaces.
3. Seleccione la casilla de verificación para la interfaz de red y, a continuación, elija Acciones, Borrar.
4. Cuando se le pida confirmación, seleccione Delete (Eliminar).

AWS CLI

Para eliminar una interfaz de red

Utilice el siguiente comando delete-network-interface.

```
aws ec2 delete-network-interface --network-interface-id eni-1234567890abcdef0
```

PowerShell

Para eliminar una interfaz de red

Utilice el cmdlet Remove-EC2NetworkInterface.

```
Remove-EC2NetworkInterface -NetworkInterfaceId eni-1234567890abcdef0
```

Ancho de banda de red de instancias de Amazon EC2

Las especificaciones de ancho de banda de instancia se aplican al tráfico entrante y saliente de la instancia. Por ejemplo, si una instancia especifica hasta 10 Gbps de ancho de banda, significa que tiene hasta 10 Gbps de ancho de banda para el tráfico entrante y, simultáneamente, hasta 10 Gbps para el tráfico saliente. El ancho de banda de la red disponible para una instancia de EC2 depende de varios factores, como se indica a continuación.

Tráfico multiflujo

Cuando el tráfico pasa por una puerta de enlace de Internet o una puerta de enlace local, el ancho de banda disponible para el tráfico multiflujo depende del tipo de instancia.

Tipos de instancias	Ancho de banda disponible
Tipos de instancias con menos de 32 vCPU	Limitado a 5 Gbps
Tipos de instancias con más de 32 vCPU	Limitado al 50 % del ancho de banda disponible para el tipo de instancia
Instancias C8in, C8ine, M8in, M8ine, M8idn, R8in, R8idn	Limitado al ancho de banda básico para el tipo de instancia

Tráfico de flujo único

El ancho de banda para el tráfico de flujo único está limitado a 5 Gbps cuando las instancias no están en el mismo grupo con ubicación en clúster. Para reducir la latencia y aumentar el ancho de banda de flujo único, pruebe uno de los siguientes procedimientos:

- Utilice un grupo con ubicación en clúster para lograr un ancho de banda de hasta 10 Gbps para las instancias del mismo grupo de ubicación.
- Configure varias rutas entre dos puntos de conexión para lograr un mayor ancho de banda con Multipath TCP (MPTCP).
- Configure ENA Express para las instancias elegibles dentro de la misma zona de disponibilidad para lograr hasta 25 Gbps entre esas instancias.

> **Note**
>
> Un flujo único se considera un flujo TCP o UDP único de 5 tuplas. Para otros protocolos que siguen el encabezado IP, como `GRE` o `IPsec`, se utiliza la tupla 3 de IP de origen, IP de destino y el siguiente protocolo para definir un flujo.

Ancho de banda de instancias disponible

El ancho de banda de la red disponible de una instancia depende del número de vCPU que tenga. Por ejemplo, una instancia `m5.8xlarge` tiene 32 vCPU y un ancho de banda de red de 10 Gbps, y una instancia `m5.16xlarge` tiene 64 vCPU y un ancho de banda de red de 20 Gbps. Sin embargo, es posible que las instancias no alcancen esta banda ancha, por ejemplo, si superan los límites de

red en el nivel de instancia, como paquete por segundo o número de conexiones rastreadas. La cantidad de ancho de banda disponible que puede usar el tráfico depende del número de vCPU y del destino. Por ejemplo, una instancia `m5.16xlarge` tiene 64 vCPU, por lo que el tráfico a otra instancia de la región puede usar el ancho de banda completo disponible (20 Gbps). Sin embargo, el tráfico que pasa a través de una puerta de enlace de Internet o una puerta de enlace local solo puede usar el 50 % del ancho de banda disponible (10 Gbps).

Normalmente, las instancias con 16 vCPU o menos (tamaño `4xlarge` y más pequeños) están documentadas como “con hasta” una banda ancha especificada; por ejemplo, “hasta 10 Gbps”. Estas instancias tienen una banda ancha de base. Para satisfacer la demanda adicional, pueden utilizar un mecanismo de créditos de E/S de red para superar la banda ancha de base. Las instancias pueden utilizar la banda ancha de fragmentación durante un tiempo limitado, normalmente de 5 a 60 minutos, en función del tamaño de la instancia.

Una instancia recibe el número máximo de créditos de E/S de red en el momento de la inicialización. Si la instancia agota sus créditos de E/S de red, vuelve a su banda ancha de base. Una instancia en ejecución obtiene créditos de E/S de red cada vez que utiliza menos ancho de banda de la red que su ancho de banda base. Una instancia detenida no gana créditos de E/S de red. La ráfaga de instancia se basa en el mejor esfuerzo, incluso cuando la instancia tiene créditos disponibles, ya que la banda ancha de ráfaga es un recurso compartido.

Hay buckets de créditos de E/S de red independientes para el tráfico entrante y saliente.

Rendimiento de red base y ráfaga

La Guía de tipos de instancias de Amazon EC2 describe el rendimiento de red para cada tipo de instancia, además del ancho de banda de la red de referencia disponible para las instancias que pueden utilizar un ancho de banda ampliado. Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- Especificaciones de red: uso general
- Especificaciones de red: optimizadas para computación
- Especificaciones de red: memoria optimizada
- Especificaciones de red: almacenamiento optimizado
- Especificaciones de red: computación acelerada
- Especificaciones de red: computación de alto rendimiento
- Especificaciones de red: generación anterior

También puede utilizar una herramienta de línea de comandos para obtener esta información. La consola de Amazon EC2 no muestra el ancho de banda de la red de referencia de un tipo de instancia.

AWS CLI

Puede utilizar el comando describe-instance-types para mostrar información sobre un tipo de instancias. En el siguiente ejemplo se muestra información sobre el rendimiento de la red para todas las instancias C5.

```
aws ec2 describe-instance-types \
    --filters "Name=instance-type,Values=c5.*" \
    --query "InstanceTypes[].[InstanceType, NetworkInfo.NetworkPerformance,
 NetworkInfo.NetworkCards[0].BaselineBandwidthInGbps] | sort_by(@,&[2])" \
    --output table
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado. Si la salida no muestra el ancho de banda de referencia, actualice a la versión más reciente de la AWS CLI.

```
-----------------------------------------------
|           DescribeInstanceTypes             |
+--------------+--------------------+---------+
|  c5.large    |  Up to 10 Gigabit  |  0.75   |
|  c5.xlarge   |  Up to 10 Gigabit  |  1.25   |
|  c5.2xlarge  |  Up to 10 Gigabit  |  2.5    |
|  c5.4xlarge  |  Up to 10 Gigabit  |  5.0    |
|  c5.9xlarge  |  12 Gigabit        |  12.0   |
|  c5.12xlarge |  12 Gigabit        |  12.0   |
|  c5.18xlarge |  25 Gigabit        |  25.0   |
|  c5.24xlarge |  25 Gigabit        |  25.0   |
|  c5.metal    |  25 Gigabit        |  25.0   |
+--------------+--------------------+---------+
```

PowerShell

Puede utilizar el comando de PowerShell Get-EC2InstanceType para mostrar información sobre un tipo de instancias. En el siguiente ejemplo se muestra información sobre el rendimiento de la red para todas las instancias C5.

```
Get-EC2InstanceType -Filter @{Name = "instance-type"; Values = "c5.*" } | `
    Select-Object `
```

```
    InstanceType,
    @{Name = 'NetworkPerformance'; Expression =
 {($_.Networkinfo.NetworkCards.NetworkPerformance)}},
    @{Name = 'BaselineBandwidthInGbps'; Expression =
 {($_.Networkinfo.NetworkCards.BaselineBandwidthInGbps)}} | `
Format-Table -AutoSize
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
InstanceType NetworkPerformance BaselineBandwidthInGbps
------------ ------------------ ----------------------
c5.4xlarge   Up to 10 Gigabit                    5.00
c5.xlarge    Up to 10 Gigabit                    1.25
c5.12xlarge  12 Gigabit                         12.00
c5.9xlarge   12 Gigabit                         12.00
c5.24xlarge  25 Gigabit                         25.00
c5.metal     25 Gigabit                         25.00
c5.2xlarge   Up to 10 Gigabit                    2.50
c5.large     Up to 10 Gigabit                    0.75
c5.18xlarge  25 Gigabit                         25.00
```

Configuración de ponderación de ancho de banda de instancias de EC2

Algunos tipos de instancias permiten configurar la ponderación de ancho de banda, lo que permite elegir una referencia de ponderación de ancho de banda que priorice el procesamiento de la red o las operaciones de EBS. La configuración predeterminada del ancho de banda base depende del tipo de instancia. Puede configurar la ponderación del ancho de banda durante la inicialización o modificar la configuración de la instancia con las siguientes preferencias de ponderación:

- predeterminado: esta opción usa la configuración de ancho de banda estándar para el tipo de instancia.
- vpc-1: esta opción aumenta el ancho de banda de referencia disponible para las redes y lo reduce para las operaciones de EBS.
- vpc-1: esta opción incrementa el ancho de banda de referencia disponible para operaciones de EBS, y lo disminuye para las redes.

Consideraciones de ponderación de ancho de banda

A continuación, se indican algunas consideraciones que pueden afectar a la estrategia de ponderación del ancho de banda.

- Establecer las preferencias de ponderación del ancho de banda solo afecta a las especificaciones del ancho de banda. Las especificaciones de paquetes por segundo de red (PPS) y de operaciones de entrada/salida por segundo (IOPS) de EBS no cambian.
- La especificación de ancho de banda combinada entre redes y EBS no cambia. Al seleccionar una configuración de ponderación de ancho de banda, el ancho de banda de referencia disponible para la opción seleccionada aumenta, y el ancho de banda de referencia para la otra opción se reduce en la misma cantidad absoluta. Para todas las instancias, excepto para las instancias Flex, el ancho de banda ampliable disponible permanece igual para la opción seleccionada y se reduce para la otra opción. Para las instancias Flex de hasta 4xlarge, el ancho de banda ampliable permanece sin cambios. Para las instancias Flex de 8xlarge y más grandes, el ancho de banda ampliable aumenta en la misma cantidad que el ancho de banda de referencia.
- Es importante entender cómo los cambios en la asignación del ancho de banda pueden afectar al rendimiento de E/S de EBS. Para las instancias de EC2 con configuración `vpc-1` (ancho de banda de red mejorado), podría experimentar un menor rendimiento de IOPS en los volúmenes de EBS si alcanza el límite de ancho de banda de EBS antes de llegar al límite de IOPS. Esto se nota más con tamaños de E/S más grandes.

  Por ejemplo, en un tipo de instancia que normalmente admite 240 000 IOPS con un tamaño de E/S de 16 KiB, si selecciona la ponderación `vpc-1`, es posible que se reduzcan las IOPS alcanzables debido al límite de ancho de banda de referencia ajustado de EBS.

  Al planificar la carga de trabajo, tenga en cuenta el tamaño y los patrones de E/S. Los tamaños de E/S más pequeños tienen menos probabilidades de verse afectados por las limitaciones de ancho de banda, mientras que los tamaños de E/S más grandes o las cargas de trabajo secuenciales pueden verse afectados en mayor medida por los cambios en el ancho de banda. Pruebe siempre la carga de trabajo específica para garantizar un rendimiento óptimo con la configuración elegida.
- La especificación de ancho de banda multiflujo de redes para el tráfico que pasa a través de una puerta de enlace de Internet o una puerta de enlace local se ajusta al 50 % del ancho de banda de referencia de la opción configurada o 5 Gbps, según corresponda. Para obtener más información, consulte Ancho de banda de red de instancias de Amazon EC2.

El siguiente ejemplo se basa en un tipo de instancia que tiene un ancho de banda de referencia predeterminado de 40 Gbps y un ancho de banda de borde predeterminado de 20 Gbps. Si elige la ponderación del ancho de banda `vpc-1` para esta instancia, el ancho de banda ponderado de referencia cambia a 50 Gbps y el ancho de banda de borde cambia a 25 Gbps.

- Esta característica está disponible en todas las regiones comerciales, en consonancia con la disponibilidad y el soporte de las instancias de EC2.
- Esta característica no supone ningún costo adicional correspondiente a la instancia de EC2.

Tipos de instancias compatibles para la ponderación del ancho de banda

Los tipos de instancias en las siguientes familias de instancias admiten la ponderación de ancho de banda configurable.

- De uso general: M8a, M8g, M8gd, M8i, M8id, M8i-flex, M9g, M9gd
- Optimizadas para la computación: C8a, C8g, C8gd, C8i, C8id, C8i-flex, C9g, C9gd
- Optimizadas para memoria: R8a, R8g, R8gd, R8i, R8id, R8i-flex, R9g, R9gd, X8g, X8aedz, X8i

Compruebe la configuración actual del ancho de banda

Para ver la configuración de ancho de banda actual de la instancia, seleccione una de las pestañas para ver las instrucciones.

Console

Obtención de la configuración de ancho de banda de una instancia

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione la instancia que desee comprobar de la lista y vaya a la pestaña Redes. La configuración actual aparece en el campo Ancho de banda configurado. Amazon EC2 utiliza la configuración predeterminada para el tipo de instancia si el ancho de banda no está establecido en un valor específico.

AWS CLI

Obtención de la configuración de ancho de banda de una instancia

Utilice el comando describe-instances.

```
aws ec2 describe-instances \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0 \
    --query Reservations[].Instances[].NetworkPerformanceOptions.BandwidthWeighting
 \
    --output text
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
default
```

En este ejemplo, se enumeran todas las instancias que tienen la preferencia de ponderación de ancho de banda establecida en `vpc-1`, para obtener un ancho de banda de la red superior.

```
aws ec2 describe-instances \
    --filters "Name=network-performance-options.bandwidth-weighting,Values=vpc-1" \
    --query Reservations[].Instances[].InstanceId \
    --output text
```

PowerShell

Obtención de la configuración de ancho de banda de una instancia

Utilice el cmdlet Get-EC2Instance.

```
(Get-EC2Instance `
    -
InstanceId i-1234567890abcdef0).Instances.NetworkPerformanceOptions.BandwidthWeighting.Value
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
default
```

En este ejemplo, se enumeran todas las instancias que tienen la preferencia de ponderación de ancho de banda establecida en `vpc-1`, para obtener un ancho de banda de la red superior.

```
(Get-EC2Instance `
```

```
    -Filter @{Name="network-performance-options.bandwidth-
weighting";Values="vpc-1"}).Instances.InstanceId
```

Configuración de la ponderación de ancho de banda de la instancia

Puede configurar la ponderación del ancho de banda en el momento de la inicialización o mediante la modificación de las instancias existentes desde la consola EC2, las API y los SDK, o la CLI.

Configuración de la ponderación del ancho de banda al inicializar la instancia

Para configurar los ajustes de ancho de banda al inicializar una instancia, seleccione una de las pestañas para obtener instrucciones.

También puede especificar la ponderación de ancho de banda en una plantilla de inicialización. Para crear una plantilla de inicialización, consulte Creación de una plantilla de inicialización de Amazon EC2. El parámetro que se debe configurar está en la misma ubicación que para inicializar una instancia directamente desde la consola. Expanda la sección Detalles avanzados y establezca la Configuración del ancho de banda de la instancia.

Para inicializar una instancia con la plantilla de inicialización, consulte Inicialización de instancias de EC2 con una plantilla de inicialización.

Console

Lanzamiento de una instancia con una ponderación de ancho de banda configurable

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Elija iniciar instancias. Esto abre el cuadro de diálogo Inicializar una instancia. Existen varias formas adicionales de acceder al cuadro de diálogo de lanzamiento, según sus preferencias. Por ejemplo, puede lanzar una instancia directamente desde una AMI o desde el propio panel de Amazon EC2.
4. La Imagen de máquina de Amazon (AMI) desde la que se hace el lanzamiento debe estar basada en una arquitectura de `Arm`. Muchas imágenes de inicio rápido son compatibles con ambas arquitecturas, `x86` y `Arm`. Tras elegir el sistema operativo para la instancia, seleccione la opción `Arm` en la lista de Arquitecturas.
5. El tipo de instancia debe ser una de las Tipos de instancias admitidas de esta característica.

6. Al expandir la sección de Detalles avanzados, se puede desplazar hacia abajo para encontrar los ajustes de Configuración del ancho de banda de la instancia. Seleccione la opción de configuración de ancho de banda de la instancia.
7. Configure todos los demás ajustes de la instancia como lo haría normalmente y elija Inicializar instancia.

AWS CLI

Lanzamiento de una instancia con una ponderación de ancho de banda configurable

Utilice el comando run-instances con la siguiente opción para lanzar instancias configuradas para una mayor ponderación del ancho de banda de la red.

```
--network-performance-options BandwidthWeighting=vpc-1
```

Utilice el comando run-instances con la siguiente opción para lanzar instancias configuradas para una mayor ponderación del ancho de banda de EBS.

```
--network-performance-options BandwidthWeighting=ebs-1
```

PowerShell

Lanzamiento de una instancia con una ponderación de ancho de banda configurable

Utilice el cmdlet New-EC2Instance con el siguiente parámetro para lanzar instancias configuradas para una mayor ponderación del ancho de banda de la red.

```
-NetworkPerformanceOptions_BandwidthWeighting vpc-1
```

Utilice el cmdlet New-EC2Instance con el siguiente parámetro para lanzar instancias configuradas para una mayor ponderación del ancho de banda de EBS.

```
-NetworkPerformanceOptions_BandwidthWeighting ebs-1
```

Cómo actualizar la ponderación del ancho de banda de una instancia existente

Para actualizar la ponderación del ancho de banda de una instancia existente, la instancia debe estar en estado `Stopped`.

Console

Actualización de la ponderación de ancho de banda

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione en la lista la instancia que desea actualizar.
4. Antes de cambiar la configuración del ancho de banda, la instancia debe estar en estado `Stopped`. Si la instancia está en ejecución, seleccione Detener instancia en el menú Estado de la instancia.
5. Elija Administrar ancho de banda en el menú Acciones > Redes. Esto abre el cuadro de diálogo Administrar ancho de banda.

   > **Note**
   >
   > Si el tipo de instancia no admite la configuración de ponderación de ancho de banda, ese elemento del menú aparecerá desactivado.

6. Seleccione la opción para actualizar la instancia y elija Cambiar para guardar la configuración.

AWS CLI

Actualización de la ponderación de ancho de banda

Utilice el comando modify-instance-network-performance-options para configurar una mayor ponderación del ancho de banda de la red para la instancia especificada.

```
aws ec2 modify-instance-network-performance-options \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --bandwidth-weighting=vpc-1
```

En el siguiente ejemplo, se configura una mayor ponderación del ancho de banda de EBS para la instancia especificada.

```
aws ec2 modify-instance-network-performance-options \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --bandwidth-weighting=ebs-1
```

PowerShell

Actualización de la ponderación de ancho de banda

Utilice el cmdlet Edit-EC2InstanceNetworkPerformanceOption para configurar una mayor ponderación del ancho de banda de la red para la instancia especificada.

```
Edit-EC2InstanceNetworkPerformanceOption `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -BandwidthWeighting vpc-1
```

En el siguiente ejemplo, se configura una mayor ponderación del ancho de banda de EBS para la instancia especificada.

```
Edit-EC2InstanceNetworkPerformanceOption `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -BandwidthWeighting ebs-1
```

Rendimiento de las redes

La siguiente tabla muestra el rendimiento de las redes, en Gbps, que se puede lograr con las configuraciones `default`, `vpc-1` y `ebs-1`.

Tipo de instancia	**`default`** (Referencia/amplia ble)	**`vpc-1`** (Referencia/amplia ble)	**`ebs-1`** (Referencia/amplia ble)
c8a.medium	0.52 / 12.5	0.65 / 12.5	0.438 / 10.0
c8a.large	0,937/12,5	1.172/12.5	0.774/10.0
c8a.xlarge	1.875/12.5	2.344/12.5	1.562/10.0
c8a.2xlarge	3.75/15.0	4.688/15.0	3.125/12.5
c8a.4xlarge	7,5/15,0	9.375/15.0	6.25/12.5
c8a.8xlarge	15.0	18.75	12,5

Tipo de instancia	**default** (Referencia/amplia ble)	**vpc-1** (Referencia/amplia ble)	**ebs-1** (Referencia/amplia ble)
c8a.12xlarge	22.5	28.125	18.75
c8a.16xlarge	30.0	37,5	25.0
c8a.24xlarge	40.0	50.0	32.5
c8a.48xlarge	75.0	93,75	60.0
c8a.metal-24xl	40.0	50.0	32.5
c8a.metal-48xl	75.0	93,75	60.0
c8g.medium	0.52 / 12.5	0.65 / 12.5	0.441/10.0
c8g.large	0.937/12.5	1.171/12.5	0.779/10.0
c8g.xlarge	1.875/12.5	2.344/12.5	1.562/10.0
c8g.2xlarge	3.75/15.0	4.688/15.0	3.125/12.5
c8g.4xlarge	7.5/15.0	9.375/15.0	6.25/12.5
c8g.8xlarge	15.0	18.75	12,5
c8g.12xlarge	22.5	28.125	18.75
c8g.16xlarge	30.0	37,5	25.0
c8g.24xlarge	40.0	50.0	32.5
c8g.48xlarge	50.0	62,5	40.0
c8g.metal-24xl	40.0	50.0	32.5
c8g.metal-48xl	50.0	62,5	40.0

Tipo de instancia	**default** (Referencia/amplia ble)	**vpc-1** (Referencia/amplia ble)	**ebs-1** (Referencia/amplia ble)
c8gd.medium	0.52 / 12.5	0.65 / 12.5	0.441/10.0
c8gd.large	0.937/12.5	1.171/12.5	0.779/10.0
c8gd.xlarge	1.875/12.5	2.344/12.5	1.562/10.0
c8gd.2xlarge	3.75/15.0	4.688/15.0	3.125/12.5
c8gd.4xlarge	7.5/15.0	9.375/15.0	6.25/12.5
c8gd.8xlarge	15.0	18.75	12,5
c8gd.12xlarge	22.5	28.125	18.75
c8gd.16xlarge	30.0	37,5	25.0
c8gd.24xlarge	40.0	50.0	32.5
c8gd.48xlarge	50.0	62,5	40.0
c8gd.metal-24xl	40.0	50.0	32.5
c8gd.metal-48xl	50.0	62,5	40.0
c8i.large	0,937/12,5	1.172/12.5	0.774/10.0
c8i.xlarge	1.875/12.5	2.344/12.5	1.562/10.0
c8i.2xlarge	3.75/15.0	4.688/15.0	3.125/12.5
c8i.4xlarge	7,5/15,0	9.375/15.0	6.25/12.5
c8i.8xlarge	15.0	18.75	12,5
c8i.12xlarge	22.5	28.125	18.75

Tipo de instancia	**default** (Referencia/amplia ble)	**vpc-1** (Referencia/amplia ble)	**ebs-1** (Referencia/amplia ble)
c8i.16xlarge	30.0	37,5	25.0
c8i.24xlarge	40.0	50.0	32.5
c8i.32xlarge	50.0	62,5	40.0
c8i.48xlarge	75.0	93,75	60.0
c8i.96xlarge	100.0	125.0	80.0
c8i.metal-48xl	75.0	93,75	60.0
c8i.metal-96xl	100.0	125.0	80.0
c8id.large	0,937/12,5	1.172/12.5	0.774/10.0
c8id.xlarge	1.875/12.5	2.344/12.5	1.562/10.0
c8id.2xlarge	3.75/15.0	4.688/15.0	3.125/12.5
c8id.4xlarge	7,5/15,0	9.375/15.0	6.25/12.5
c8id.8xlarge	15.0	18.75	12,5
c8id.12xlarge	22.5	28.125	18.75
c8id.16xlarge	30.0	37,5	25.0
c8id.24xlarge	40.0	50.0	32.5
c8id.32xlarge	50.0	62,5	40.0
c8id.48xlarge	75.0	93,75	60.0
c8id.96xlarge	100.0	125.0	80.0

Tipo de instancia	**default** (Referencia/amplia ble)	**vpc-1** (Referencia/amplia ble)	**ebs-1** (Referencia/amplia ble)
c8gb.metal-48xl	75.0	93,75	60.0
c8id.metal-96xl	100.0	125.0	80.0
c8i-flex.large	0.468/12.5	0.585/12.5	0.389/10.0
c8i-flex.xlarge	0,937/12,5	1.172/12.5	0.779/10.0
c8i-flex.2xlarge	1.875/15.0	2.344/15.0	1.562/12.5
c8i-flex.4xlarge	3.75/15.0	4.688/15.0	3.125/12.5
c8i-flex.8xlarge	7,5/15,0	9.375/18.75	6.25/12.5
c8i-flex.12xlarge	11.25/22.5	14.063/28.125	9.375/18.75
c8i-flex.16xlarge	15.0/30.0	18.75/37.5	12.5/25.0
c9g.medium	0,55 / 15,0	0,688 / 15,0	0,455 / 12,0
c9g.large	1,0 / 15,0	1,25/15,0	0,81 / 12,0
c9g.xlarge	2,1 / 15,0	2,625 / 15,0	1,725 / 12,0
c9g.2xlarge	4,25 / 17,0	5,313 / 17,0	3,5 / 14,0
c9g.4xlarge	8,5 / 17,0	10,625 / 17,0	7,0 / 14,0
c9g.8xlarge	17.0	21.25	14.0
c9g.12xlarge	25.0	31.25	20.5
c9g.16xlarge	34.0	42.5	28.0
c9g.24xlarge	50.0	62,5	41.0

Tipo de instancia	**default** (Referencia/amplia ble)	**vpc-1** (Referencia/amplia ble)	**ebs-1** (Referencia/amplia ble)
c9g.48xlarge	100.0	125.0	82.0
c9g.metal-48xl	100.0	125.0	82.0
c9gd.medium	0,55 / 15,0	0,688 / 15,0	0,455 / 12,0
c9gd.large	1,0 / 15,0	1,25/15,0	0,81 / 12,0
c9gd.xlarge	2,1 / 15,0	2,625 / 15,0	1,725 / 12,0
c9gd.2xlarge	4,25 / 17,0	5,313 / 17,0	3,5 / 14,0
c9gd.4xlarge	8,5 / 17,0	10,625 / 17,0	7,0 / 14,0
c9gd.8xlarge	17.0	21.25	14.0
c9gd.12xlarge	25.0	31.25	20.5
c9gd.16xlarge	34.0	42.5	28.0
c9gd.24xlarge	50.0	62,5	41.0
c9gd.48xlarge	100.0	125.0	82.0
c9gd.metal-48xl	100.0	125.0	82.0
m8a.medium	0.52 / 12.5	0.65 / 12.5	0.438 / 10.0
m8a.large	0,937/12,5	1.172/12.5	0.774/10.0
m8a.xlarge	1.875/12.5	2.344/12.5	1.562/10.0
m8a.2xlarge	3.75/15.0	4.688/15.0	3.125/12.5
m8a.4xlarge	7,5/15,0	9.375/15.0	6.25/12.5

Tipo de instancia	**default** (Referencia/amplia ble)	**vpc-1** (Referencia/amplia ble)	**ebs-1** (Referencia/amplia ble)
m8a.8xlarge	15.0	18.75	12,5
m8a.12xlarge	22.5	28.125	18.75
m8a.16xlarge	30.0	37,5	25.0
m8a.24xlarge	40.0	50.0	32.5
m8a.48xlarge	75.0	93,75	60.0
m8a.metal-24xl	40.0	50.0	32.5
m8a.metal-48xl	75.0	93,75	60.0
m8g.medium	0.52 / 12.5	0.65 / 12.5	0.441/10.0
m8g.large	0.937/12.5	1.171/12.5	0.779/10.0
m8g.xlarge	1.875/12.5	2.344/12.5	1.562/10.0
m8g.2xlarge	3.75/15.0	4.688/15.0	3.125/12.5
m8g.4xlarge	7.5/15.0	9.375/15.0	6.25/12.5
m8g.8xlarge	15.0	18.75	12,5
m8g.12xlarge	22.5	28.125	18.75
m8g.16xlarge	30.0	37,5	25.0
m8g.24xlarge	40.0	50.0	32.5
m8g.48xlarge	50.0	62,5	40.0
m8g.metal-24xl	40.0	50.0	32.5

Tipo de instancia	**default** (Referencia/amplia ble)	**vpc-1** (Referencia/amplia ble)	**ebs-1** (Referencia/amplia ble)
m8g.metal-48xl	50.0	62,5	40.0
m8gd.medium	0.52 / 12.5	0.65 / 12.5	0.441/10.0
m8gd.large	0.937/12.5	1.171/12.5	0.779/10.0
m8gd.xlarge	1.875/12.5	2.344/12.5	1.562/10.0
m8gd.2xlarge	3.75/15.0	4.688/15.0	3.125/12.5
m8gd.4xlarge	7.5/15.0	9.375/15.0	6.25/12.5
m8gd.8xlarge	15.0	18.75	12,5
m8gd.12xlarge	22.5	28.125	18.75
m8gd.16xlarge	30.0	37,5	25.0
m8gd.24xlarge	40.0	50.0	32.5
m8gd.48xlarge	50.0	62,5	40.0
m8gd.metal-24xl	40.0	50.0	32.5
m8gd.metal-48xl	50.0	62,5	40.0
m8i.large	0,937/12,5	1.172/12.5	0.774/10.0
m8i.xlarge	1.875/12.5	2.344/12.5	1.562/10.0
m8i.2xlarge	3.75/15.0	4.688/15.0	3.125/12.5
m8i.4xlarge	7,5/15,0	9.375/15.0	6.25/12.5
m8i.8xlarge	15.0	18.75	12,5

Tipo de instancia	**default** (Referencia/amplia ble)	**vpc-1** (Referencia/amplia ble)	**ebs-1** (Referencia/amplia ble)
m8i.12xlarge	22.5	28.125	18.75
m8i.16xlarge	30.0	37,5	25.0
m8i.24xlarge	40.0	50.0	32.5
m8i.32xlarge	50.0	62,5	40.0
m8i.48xlarge	75.0	93,75	60.0
m8i.96xlarge	100.0	125.0	80.0
m8i.metal-48xl	75.0	93,75	60.0
m8i.metal-96xl	100.0	125.0	80.0
m8id.large	0,937/12,5	1.172/12.5	0.774/10.0
m8id.xlarge	1.875/12.5	2.344/12.5	1.562/10.0
m8id.2xlarge	3.75/15.0	4.688/15.0	3.125/12.5
m8id.4xlarge	7,5/15,0	9.375/15.0	6.25/12.5
m8id.8xlarge	15.0	18.75	12,5
m8id.12xlarge	22.5	28.125	18.75
m8id.16xlarge	30.0	37,5	25.0
m8id.24xlarge	40.0	50.0	32.5
m8id.32xlarge	50.0	62,5	40.0
m8id.48xlarge	75.0	93,75	60.0

Tipo de instancia	**default** (Referencia/amplia ble)	**vpc-1** (Referencia/amplia ble)	**ebs-1** (Referencia/amplia ble)
m8id.96xlarge	100.0	125.0	80.0
m8id.metal-48xl	75.0	93,75	60.0
m8i.metal-96xl	100.0	125.0	80.0
m8i-flex.large	0.468/12.5	0.585/12.5	0.389/10.0
m8i-flex.xlarge	0,937/12,5	1.172/12.5	0.779/10.0
m8i-flex.2xlarge	1.875/15.0	2.344/15.0	1.562/12.5
m8i-flex.4xlarge	3.75/15.0	4.688/15.0	3.125/12.5
m8i-flex.8xlarge	7,5/15,0	9.375/18.75	6.25/12.5
m8i-flex.12xlarge	11.25/22.5	14.063/28.125	9.375/18.75
m8i-flex.16xlarge	15.0/30.0	18.75/37.5	12.5/25.0
m9g.medium	0,55 / 15,0	0,688 / 15,0	0,455 / 12,0
m9g.large	1,0 / 15,0	1,25/15,0	0,81 / 12,0
m9g.xlarge	2,1 / 15,0	2,625 / 15,0	1,725 / 12,0
m9g.2xlarge	4,25 / 17,0	5,313 / 17,0	3,5 / 14,0
m9g.4xlarge	8,5 / 17,0	10,625 / 17,0	7,0 / 14,0
m9g.8xlarge	17.0	21.25	14.0
m9g.12xlarge	25.0	31.25	20.5
m9g.16xlarge	34.0	42.5	28.0

Tipo de instancia	**default** (Referencia/amplia ble)	**vpc-1** (Referencia/amplia ble)	**ebs-1** (Referencia/amplia ble)
m9g.24xlarge	50.0	62,5	41.0
m9g.48xlarge	100.0	125.0	82.0
m9g.metal-48xl	100.0	125.0	82.0
m9gd.medium	0,55 / 15,0	0,688 / 15,0	0,455 / 12,0
m9gd.large	1,0 / 15,0	1,25/15,0	0,81 / 12,0
m9gd.xlarge	2,1 / 15,0	2,625 / 15,0	1,725 / 12,0
m9gd.2xlarge	4,25 / 17,0	5,313 / 17,0	3,5 / 14,0
m9gd.4xlarge	8,5 / 17,0	10,625 / 17,0	7,0 / 14,0
m9gd.8xlarge	17.0	21.25	14.0
m9gd.12xlarge	25.0	31.25	20.5
m9gd.16xlarge	34.0	42.5	28.0
m9gd.24xlarge	50.0	62,5	41.0
m9gd.48xlarge	100.0	125.0	82.0
m9gd.metal-48xl	100.0	125.0	82.0
r8a.medium	0.52 / 12.5	0.65 / 12.5	0.438 / 10.0
r8a.large	0,937/12,5	1.172/12.5	0.774/10.0
r8a.xlarge	1.875/12.5	2.344/12.5	1.562/10.0
r8a.2xlarge	3.75/15.0	4.688/15.0	3.125/12.5

Tipo de instancia	**default** (Referencia/amplia ble)	**vpc-1** (Referencia/amplia ble)	**ebs-1** (Referencia/amplia ble)
r8a.4xlarge	7,5/15,0	9.375/15.0	6.25/12.5
r8a.8xlarge	15.0	18.75	12,5
r8a.12xlarge	22.5	28.125	18.75
r8a.16xlarge	30.0	37,5	25.0
r8a.24xlarge	40.0	50.0	32.5
r8a.48xlarge	75.0	93,75	60.0
r8a.metal-24xl	40.0	50.0	32.5
r8a.metal-48xl	75.0	93,75	60.0
r8g.medium	0.52 / 12.5	0.65 / 12.5	0.441/10.0
r8g.large	0.937/12.5	1.171/12.5	0.779/10.0
r8g.xlarge	1.875/12.5	2.344/12.5	1.562/10.0
r8g.2xlarge	3.75/15.0	4.688/15.0	3.125/12.5
r8g.4xlarge	7.5/15.0	9.375/15.0	6.25/12.5
r8g.8xlarge	15.0	18.75	12,5
r8g.12xlarge	22.5	28.125	18.75
r8g.16xlarge	30.0	37,5	25.0
r8g.24xlarge	40.0	50.0	32.5
r8g.48xlarge	50.0	62,5	40.0

Tipo de instancia	**default** (Referencia/amplia ble)	**vpc-1** (Referencia/amplia ble)	**ebs-1** (Referencia/amplia ble)
r8g.metal-24xl	40.0	50.0	32.5
r8g.metal-48xl	50.0	62,5	40.0
r8gd.medium	0.52 / 12.5	0.65 / 12.5	0.441/10.0
r8gd.large	0.937/12.5	1.171/12.5	0.779/10.0
r8gd.xlarge	1.875/12.5	2.344/12.5	1.562/10.0
r8gd.2xlarge	3.75/15.0	4.688/15.0	3.125/12.5
r8gd.4xlarge	7.5/15.0	9.375/15.0	6.25/12.5
r8gd.8xlarge	15.0	18.75	12,5
r8gd.12xlarge	22.5	28.125	18.75
r8gd.16xlarge	30.0	37,5	25.0
r8gd.24xlarge	40.0	50.0	32.5
r8gd.48xlarge	50.0	62,5	40.0
r8gd.metal-24xl	40.0	50.0	32.5
r8gd.metal-48xl	50.0	62,5	40.0
r8i.large	0.937/12.5	1.172/12.5	0.774/10.0
r8i.xlarge	1.875/12.5	2.344/12.5	1.562/10.0
r8i.2xlarge	3.75/15.0	4.688/15.0	3.125/12.5
r8i.4xlarge	7.5/15.0	9.375/15.0	6.25/12.5

Tipo de instancia	**default** (Referencia/amplia ble)	**vpc-1** (Referencia/amplia ble)	**ebs-1** (Referencia/amplia ble)
r8i.8xlarge	15.0	18.75	12,5
r8i.12xlarge	22.5	28.125	18.75
r8i.16xlarge	30.0	37,5	25.0
r8i.24xlarge	40.0	50.0	32.5
r8i.32xlarge	50.0	62,5	40.0
r8i.48xlarge	75.0	93,75	60.0
r8i.96xlarge	100.0	125.0	80.0
r8i.metal-48xl	75.0	93,75	60.0
r8i.metal-96xl	100.0	125.0	80.0
r8id.large	0,937/12,5	1.172/12.5	0.774/10.0
r8id.xlarge	1.875/12.5	2.344/12.5	1.562/10.0
r8id.2xlarge	3.75/15.0	4.688/15.0	3.125/12.5
r8id.4xlarge	7,5/15,0	9.375/15.0	6.25/12.5
r8id.8xlarge	15.0	18.75	12,5
r8id.12xlarge	22.5	28.125	18.75
r8id.16xlarge	30.0	37,5	25.0
r8id.24xlarge	40.0	50.0	32.5
r8id.32xlarge	50.0	62,5	40.0

Tipo de instancia	**default** (Referencia/amplia ble)	**vpc-1** (Referencia/amplia ble)	**ebs-1** (Referencia/amplia ble)
r8id.48xlarge	75.0	93,75	60.0
r8id.96xlarge	100.0	125.0	80.0
r8id.metal-48xl	75.0	93,75	60.0
r8id.metal-96xl	100.0	125.0	80.0
r8i-flex.large	0.468/12.5	0.585/12.5	0.389/10.0
r8i-flex.xlarge	0.937/12.5	1.172/12.5	0.779/10.0
r8i-flex.2xlarge	1.875/15.0	2.344/15.0	1.562/12.5
r8i-flex.4xlarge	3.75/15.0	4.688/15.0	3.125/12.5
r8i-flex.8xlarge	7.5/15.0	9.375/18.75	6.25/12.5
r8i-flex.12xlarge	11.25/22.5	14.063/28.125	9.375/18.75
r8i-flex.16xlarge	15.0/30.0	18.75/37.5	12.5/25.0
r9g.medium	0,55 / 15,0	0,688 / 15,0	0,455 / 12,0
r9g.large	1,0 / 15,0	1,25/15,0	0,81 / 12,0
r9g.xlarge	2,1 / 15,0	2,625 / 15,0	1,725 / 12,0
r9g.2xlarge	4,25 / 17,0	5,313 / 17,0	3,5 / 14,0
r9g.4xlarge	8,5 / 17,0	10,625 / 17,0	7,0 / 14,0
r9g.8xlarge	17.0	21.25	14.0
r9g.12xlarge	25.0	31.25	20.5

Tipo de instancia	**default** (Referencia/amplia ble)	**vpc-1** (Referencia/amplia ble)	**ebs-1** (Referencia/amplia ble)
r9g.16xlarge	34.0	42.5	28.0
r9g.24xlarge	50.0	62,5	41.0
r9g.48xlarge	100.0	125.0	82.0
r9g.metal-48xl	100.0	125.0	82.0
r9gd.medium	0,55 / 15,0	0,688 / 15,0	0,455 / 12,0
r9gd.large	1,0 / 15,0	1,25/15,0	0,81 / 12,0
r9gd.xlarge	2,1 / 15,0	2,625 / 15,0	1,725 / 12,0
r9gd.2xlarge	4,25 / 17,0	5,313 / 17,0	3,5 / 14,0
r9gd.4xlarge	8,5 / 17,0	10,625 / 17,0	7,0 / 14,0
r9gd.8xlarge	17.0	21.25	14.0
r9gd.12xlarge	25.0	31.25	20.5
r9gd.16xlarge	34.0	42.5	28.0
r9gd.24xlarge	50.0	62,5	41.0
r9gd.48xlarge	100.0	125.0	82.0
r9gd.metal-48xl	100.0	125.0	82.0
x8g.medium	0.52 / 12.5	0.65 / 12.5	0.441/10.0
x8g.large	0.937/12.5	1.171/12.5	0.779/10.0
x8g.xlarge	1.875/12.5	2.344/12.5	1.562/10.0

Tipo de instancia	**default** (Referencia/amplia ble)	**vpc-1** (Referencia/amplia ble)	**ebs-1** (Referencia/amplia ble)
x8g.2xlarge	3.75/15.0	4.688/15.0	3.125/12.5
x8g.4xlarge	7.5/15.0	9.375/15.0	6.25/12.5
x8g.8xlarge	15.0	18.75	12,5
x8g.12xlarge	22.5	28.125	18.75
x8g.16xlarge	30.0	37,5	25.0
x8g.24xlarge	40.0	50.0	32.5
x8g.48xlarge	50.0	62,5	40.0
x8g.metal-24xl	40.0	50.0	32.5
x8g.metal-48xl	50.0	62,5	40.0
x8aedz.large	1,562/18,75	1,953/18,75	1,249/15,0
x8aedz.xlarge	3,125/18,75	3,907/18,75	2,5/15,0
x8aedz.3xlarge	9.375/18.75	11,719/18,75	7,5/15,0
x8aedz.6xlarge	18.75	23.438	15.0
x8aedz.12xlarge	37,5	46.875	30.0
x8aedz.24xlarge	75.0	93,75	60.0
x8aedz.metal-12xl	37,5	46.875	30.0
x8aedz.metal-24xl	75.0	93,75	60.0
x8i.large	0,937/12,5	1.172/12.5	0.774/10.0

Tipo de instancia	**default** (Referencia/amplia ble)	**vpc-1** (Referencia/amplia ble)	**ebs-1** (Referencia/amplia ble)
x8i.xlarge	1.875/12.5	2.344/12.5	1.562/10.0
x8i.2xlarge	3.75/15.0	4.688/15.0	3.125/12.5
x8i.4xlarge	7,5/15,0	9.375/15.0	6.25/12.5
x8i.8xlarge	15.0	18.75	12,5
x8i.12xlarge	22.5	28.125	18.75
x8i.16xlarge	30.0	37,5	25.0
x8i.24xlarge	40.0	50.0	32.5
x8i.32xlarge	50.0	62,5	40.0
x8i.48xlarge	75.0	93,75	60.0
x8i.64xlarge	80.0	100.0	62,5
x8i.96xlarge	100.0	125.0	80.0
x8i.metal-48xl	75.0	93,75	60.0
x8i.metal-96xl	100.0	125.0	80.0

Rendimiento de Amazon EBS

En la siguiente tabla se muestra el rendimiento de Amazon EBS, en Gbps, que se puede lograr con las configuraciones `default`, `vpc-1` y `ebs-1` .

Tipo de instancia	**default** (Referencia/amplia ble)	**vpc-1** (Referencia/amplia ble)	**ebs-1** (Referencia/amplia ble)
c8a.medium	0.325 / 10.0	0.195 / 6.25	0.407 / 10.0
c8a.large	0.65/10.0	0.415/6.25	0.813/10.0
c8a.xlarge	1.25/10.0	0.781/6.25	1.563/10.0
c8a.2xlarge	2.5/10.0	1.562/6.25	3.125/10.0
c8a.4xlarge	5.0/10.0	3.125/6.25	6.25/10.0
c8a.8xlarge	10.0	6.25	12,5
c8a.12xlarge	15.0	9.375	18.75
c8a.16xlarge	20.0	12,5	25.0
c8a.24xlarge	30.0	20.0	37,5
c8a.48xlarge	60.0	41.25	75.0
c8a.metal-24xl	30.0	20.0	37,5
c8a.metal-48xl	60.0	41.25	75.0
c8g.medium	0.315/10.0	0.185/6.25	0.394/10.0
c8g.large	0.63/10.0	0.396/6.25	0.788/10.0
c8g.xlarge	1.25/10.0	0.781/6.25	1.563/10.0
c8g.2xlarge	2.5/10.0	1.562/6.25	3.125/10.0
c8g.4xlarge	5.0/10.0	3.125/6.25	6.25/10.0
c8g.8xlarge	10.0	6.25	12,5

Tipo de instancia	**default** (Referencia/amplia ble)	**vpc-1** (Referencia/amplia ble)	**ebs-1** (Referencia/amplia ble)
c8g.12xlarge	15.0	9.375	18.75
c8g.16xlarge	20.0	12,5	25.0
c8g.24xlarge	30.0	20.0	37,5
c8g.48xlarge	40.0	27.5	50.0
c8g.metal-24xl	30.0	20.0	37,5
c8g.metal-48xl	40.0	27.5	50.0
c8gd.medium	0.315/10.0	0.185/6.25	0.394/10.0
c8gd.large	0.63/10.0	0.396/6.25	0.788/10.0
c8gd.xlarge	1.25/10.0	0.781/6.25	1.563/10.0
c8gd.2xlarge	2.5/10.0	1.562/6.25	3.125/10.0
c8gd.4xlarge	50/10.0	3.125/6.25	6.25/10.0
c8gd.8xlarge	10.0	6.25	12,5
c8gd.12xlarge	15.0	9.375	18.75
c8gd.16xlarge	20.0	12,5	25.0
c8gd.24xlarge	30.0	20.0	37,5
c8gd.48xlarge	40.0	27.5	50.0
c8gd.metal-24xl	30.0	20.0	37,5
c8gd.metal-48xl	40.0	27.5	50.0

Tipo de instancia	**default** (Referencia/amplia ble)	**vpc-1** (Referencia/amplia ble)	**ebs-1** (Referencia/amplia ble)
c8i.large	0.65/10.0	0.415/6.25	0.813/10.0
c8i.xlarge	1.25/10.0	0.781/6.25	1.563/10.0
c8i.2xlarge	2.5/10.0	1.562/6.25	3.125/10.0
c8i.4xlarge	5.0/10.0	3.125/6.25	6.25/10.0
c8i.8xlarge	10.0	6.25	12,5
c8i.12xlarge	15.0	9.375	18.75
c8i.16xlarge	20.0	12,5	25.0
c8i.24xlarge	30.0	20.0	37,5
c8i.32xlarge	40.0	27.5	50.0
c8i.48xlarge	60.0	41.25	75.0
c8i.96xlarge	80.0	55.0	100.0
c8i.metal-48xl	60.0	41.25	75.0
c8i.metal-96xl	80.0	55.0	100.0
c8id.large	0.65/10.0	0.415/6.25	0.813/10.0
c8id.xlarge	1.25/10.0	0.781/6.25	1.563/10.0
c8id.2xlarge	2.5/10.0	1.562/6.25	3.125/10.0
c8id.4xlarge	5.0/10.0	3.125/6.25	6.25/10.0
c8id.8xlarge	10.0	6.25	12,5

Tipo de instancia	**default** (Referencia/amplia ble)	**vpc-1** (Referencia/amplia ble)	**ebs-1** (Referencia/amplia ble)
c8id.12xlarge	15.0	9.375	18.75
c8id.16xlarge	20.0	12,5	25.0
c8id.24xlarge	30.0	20.0	37,5
c8id.32xlarge	40.0	27.5	50.0
c8id.48xlarge	60.0	41.25	75.0
c8id.96xlarge	80.0	55.0	100.0
c8gb.metal-48xl	60.0	41.25	75.0
c8id.metal-96xl	80.0	55.0	100.0
c8i-flex.large	0.315/10.0	0.198/6.25	0.394/10.0
c8i-flex.xlarge	0.63/10.0	0.395/6.25	0.788/10.0
c8i-flex.2xlarge	1.25/10.0	0.781/6.25	1.563/10.0
c8i-flex.4xlarge	2.5/10.0	1.562/6.25	3.125/10.0
c8i-flex.8xlarge	5.0/10.0	3.125/6.25	6.25/12.5
c8i-flex.12xlarge	7.5/15.0	4.687/9.375	9.375/18.75
c8i-flex.16xlarge	10.0/20.0	6.25/12.5	12.5/25.0
c9g.medium	0,38 / 12,0	0,242 / 7,75	0,475 / 12,0
c9g.large	0,76 / 12,0	0,51 / 7,75	0,95 / 12,0
c9g.xlarge	1,5 / 12,0	0,975 / 7,75	1,875 / 12,0

Tipo de instancia	**default** (Referencia/amplia ble)	**vpc-1** (Referencia/amplia ble)	**ebs-1** (Referencia/amplia ble)
c9g.2xlarge	3,0 / 12,0	1.937 / 7.75	3,75 / 12,0
c9g.4xlarge	6,0 / 12,0	3.875 / 7.75	7,5 / 12,0
c9g.8xlarge	12.0	7.75	15.0
c9g.12xlarge	18.0	11.75	22.5
c9g.16xlarge	24.0	15.5	30.0
c9g.24xlarge	36.0	23.5	45.0
c9g.48xlarge	72.0	47.0	90,0
c9g.metal-48xl	72.0	47.0	90,0
c9gd.medium	0,38 / 12,0	0,242 / 7,75	0,475 / 12,0
c9gd.large	0,76 / 12,0	0,51 / 7,75	0,95 / 12,0
c9gd.xlarge	1,5 / 12,0	0,975 / 7,75	1,875 / 12,0
c9gd.2xlarge	3,0 / 12,0	1.937 / 7.75	3,75 / 12,0
c9gd.4xlarge	6,0 / 12,0	3.875 / 7.75	7,5 / 12,0
c9gd.8xlarge	12.0	7.75	15.0
c9gd.12xlarge	18.0	11.75	22.5
c9gd.16xlarge	24.0	15.5	30.0
c9gd.24xlarge	36.0	23.5	45.0
c9gd.48xlarge	72.0	47.0	90,0

Tipo de instancia	**default** (Referencia/amplia ble)	**vpc-1** (Referencia/amplia ble)	**ebs-1** (Referencia/amplia ble)
c9gd.metal-48xl	72.0	47.0	90,0
m8a.medium	0.325 / 10.0	0.195 / 6.25	0.407 / 10.0
m8a.large	0.65/10.0	0.415/6.25	0.813/10.0
m8a.xlarge	1.25/10.0	0.781/6.25	1.563/10.0
m8a.2xlarge	2.5/10.0	1.562/6.25	3.125/10.0
m8a.4xlarge	5.0/10.0	3.125/6.25	6.25/10.0
m8a.8xlarge	10.0	6.25	12,5
m8a.12xlarge	15.0	9.375	18.75
m8a.16xlarge	20.0	12,5	25.0
m8a.24xlarge	30.0	20.0	37,5
m8a.48xlarge	60.0	41.25	75.0
m8a.metal-24xl	30.0	20.0	37,5
m8a.metal-48xl	60.0	41.25	75.0
m8g.medium	0.315/10.0	0.185/6.25	0.394/10.0
m8g.large	0.63/10.0	0.396/6.25	0.788/10.0
m8g.xlarge	1.25/10.0	0.781/6.25	1.563/10.0
m8g.2xlarge	2.5/10.0	1.562/6.25	3.125/10.0
m8g.4xlarge	5.0/10.0	3.125/6.25	6.25/10.0

Tipo de instancia	**default** (Referencia/amplia ble)	**vpc-1** (Referencia/amplia ble)	**ebs-1** (Referencia/amplia ble)
m8g.8xlarge	10.0	6.25	12,5
m8g.12xlarge	15.0	9.375	18.75
m8g.16xlarge	20.0	12,5	25.0
m8g.24xlarge	30.0	20.0	37,5
m8g.48xlarge	40.0	27.5	50.0
m8g.metal-24xl	30.0	20.0	37,5
m8g.metal-48xl	40.0	27.5	50.0
m8gd.medium	0.315/10.0	0.185/6.25	0.394/10.0
m8gd.large	0.63/10.0	0.396/6.25	0.788/10.0
m8gd.xlarge	1.25/10.0	0.781/6.25	1.563/10.0
m8gd.2xlarge	2.5/10.0	1.562/6.25	3.125/10.0
m8gd.4xlarge	5.0/10.0	3.125/6.25	6.25/10.0
m8gd.8xlarge	10.0	6.25	12,5
m8gd.12xlarge	15.0	9.375	18.75
m8gd.16xlarge	20.0	12,5	25.0
m8gd.24xlarge	30.0	20.0	37,5
m8gd.48xlarge	40.0	27.5	50.0
m8gd.metal-24xl	30.0	20.0	37,5

Tipo de instancia	**default** (Referencia/amplia ble)	**vpc-1** (Referencia/amplia ble)	**ebs-1** (Referencia/amplia ble)
m8gd.metal-48xl	40.0	27.5	50.0
m8i.large	0.65/10.0	0.415/6.25	0.813/10.0
m8i.xlarge	1.25/10.0	0.781/6.25	1.563/10.0
m8i.2xlarge	2.5/10.0	1.562/6.25	3.125/10.0
m8i.4xlarge	5.0/10.0	3.125/6.25	6.25/10.0
m8i.8xlarge	10.0	6.25	12,5
m8i.12xlarge	15.0	9.375	18.75
m8i.16xlarge	20.0	12,5	25.0
m8i.24xlarge	30.0	20.0	37,5
m8i.32xlarge	40.0	27.5	50.0
m8i.48xlarge	60.0	41.25	75.0
m8i.96xlarge	80.0	55.0	100.0
m8i.metal-48xl	60.0	41.25	75.0
m8i.metal-96xl	80.0	55.0	100.0
m8id.large	0.65/10.0	0.415/6.25	0.813/10.0
m8id.xlarge	1.25/10.0	0.781/6.25	1.563/10.0
m8id.2xlarge	2.5/10.0	1.562/6.25	3.125/10.0
m8id.4xlarge	5.0/10.0	3.125/6.25	6.25/10.0

Tipo de instancia	**default** (Referencia/amplia ble)	**vpc-1** (Referencia/amplia ble)	**ebs-1** (Referencia/amplia ble)
m8id.8xlarge	10.0	6.25	12,5
m8id.12xlarge	15.0	9.375	18.75
m8id.16xlarge	20.0	12,5	25.0
m8id.24xlarge	30.0	20.0	37,5
m8id.32xlarge	40.0	27.5	50.0
m8id.48xlarge	60.0	41.25	75.0
m8id.96xlarge	80.0	55.0	100.0
m8id.metal-48xl	60.0	41.25	75.0
m8i.metal-96xl	80.0	55.0	100.0
m8i-flex.large	0.315/10.0	0.198/6.25	0.394/10.0
m8i-flex.xlarge	0.63/10.0	0.395/6.25	0.788/10.0
m8i-flex.2xlarge	1.25/10.0	0.781/6.25	1.563/10.0
m8i-flex.4xlarge	2.5/10.0	1.562/6.25	3.125/10.0
m8i-flex.8xlarge	5.0/10.0	3.125/6.25	6.25/12.5
m8i-flex.12xlarge	7.5/15.0	4.687/9.375	9.375/18.75
m8i-flex.16xlarge	10.0/20.0	6.25/12.5	12.5/25.0
m9g.medium	0,38 / 12,0	0,242 / 7,75	0,475 / 12,0
m9g.large	0,76 / 12,0	0,51 / 7,75	0,95 / 12,0

Tipo de instancia	**default** (Referencia/amplia ble)	**vpc-1** (Referencia/amplia ble)	**ebs-1** (Referencia/amplia ble)
m9g.xlarge	1,5 / 12,0	0,975 / 7,75	1,875 / 12,0
m9g.2xlarge	3,0 / 12,0	1.937 / 7.75	3,75 / 12,0
m9g.4xlarge	6,0 / 12,0	3.875 / 7.75	7,5 / 12,0
m9g.8xlarge	12.0	7.75	15.0
m9g.12xlarge	18.0	11.75	22.5
m9g.16xlarge	24.0	15.5	30.0
m9g.24xlarge	36.0	23.5	45.0
m9g.48xlarge	72.0	47.0	90,0
m9g.metal-48xl	72.0	47.0	90,0
m9gd.medium	0,38 / 12,0	0,242 / 7,75	0,475 / 12,0
m9gd.large	0,76 / 12,0	0,51 / 7,75	0,95 / 12,0
m9gd.xlarge	1,5 / 12,0	0,975 / 7,75	1,875 / 12,0
m9gd.2xlarge	3,0 / 12,0	1.937 / 7.75	3,75 / 12,0
m9gd.4xlarge	6,0 / 12,0	3.875 / 7.75	7,5 / 12,0
m9gd.8xlarge	12.0	7.75	15.0
m9gd.12xlarge	18.0	11.75	22.5
m9gd.16xlarge	24.0	15.5	30.0
m9gd.24xlarge	36.0	23.5	45.0

Tipo de instancia	**default** (Referencia/amplia ble)	**vpc-1** (Referencia/amplia ble)	**ebs-1** (Referencia/amplia ble)
m9gd.48xlarge	72.0	47.0	90,0
m9gd.metal-48xl	72.0	47.0	90,0
r8a.medium	0.325 / 10.0	0.195 / 6.25	0.407 / 10.0
r8a.large	0.65/10.0	0.415/6.25	0.813/10.0
r8a.xlarge	1.25/10.0	0.781/6.25	1.563/10.0
r8a.2xlarge	2.5/10.0	1.562/6.25	3.125/10.0
r8a.4xlarge	5.0/10.0	3.125/6.25	6.25/10.0
r8a.8xlarge	10.0	6.25	12,5
r8a.12xlarge	15.0	9.375	18.75
r8a.16xlarge	20.0	12,5	25.0
r8a.24xlarge	30.0	20.0	37,5
r8a.48xlarge	60.0	41.25	75.0
r8a.metal-24xl	30.0	20.0	37,5
r8a.metal-48xl	60.0	41.25	75.0
r8g.medium	0.315/10.0	0.185/6.25	0.394/10.0
r8g.large	0.63/10.0	0.396/6.25	0.788/10.0
r8g.xlarge	1.25/10.0	0.781/6.25	1.563/10.0
r8g.2xlarge	2.5/10.0	1.562/6.25	3.125/10.0

Tipo de instancia	**default** (Referencia/amplia ble)	**vpc-1** (Referencia/amplia ble)	**ebs-1** (Referencia/amplia ble)
r8g.4xlarge	5.0/10.0	3.125/6.25	6.25/10.0
r8g.8xlarge	10.0	6.25	12,5
r8g.12xlarge	15.0	9.375	18.75
r8g.16xlarge	20.0	12,5	25.0
r8g.24xlarge	30.0	20.0	37,5
r8g.48xlarge	40.0	27.5	50.0
r8g.metal-24xl	30.0	20.0	37,5
r8g.metal-48xl	40.0	27.5	50.0
r8gd.medium	0.315/10.0	0.185/6.25	0.394/10.0
r8gd.large	0.63/10.0	0.396/6.25	0.788/10.0
r8gd.xlarge	1.25/10.0	0.781/6.25	1.563/10.0
r8gd.2xlarge	2.5/10.0	1.562/6.25	3.125/10.0
r8gd.4xlarge	5.0/10.0	3.125/6.25	6.25/10.0
r8gd.8xlarge	10.0	6.25	12,5
r8gd.12xlarge	15.0	9.375	18.75
r8gd.16xlarge	20.0	12,5	25.0
r8gd.24xlarge	30.0	20.0	37,5
r8gd.48xlarge	40.0	27.5	50.0

Tipo de instancia	**default** (Referencia/amplia ble)	**vpc-1** (Referencia/amplia ble)	**ebs-1** (Referencia/amplia ble)
r8gd.metal-24xl	30.0	20.0	37,5
r8gd.metal-48xl	40.0	27.5	50.0
r8i.large	0.65/10.0	0.415/6.25	0.813/10.0
r8i.xlarge	1.25/10.0	0.781/6.25	1.563/10.0
r8i.2xlarge	2.5/10.0	1.562/6.25	3.125/10.0
r8i.4xlarge	5.0/10.0	3.125/6.25	6.25/10.0
r8i.8xlarge	10.0	6.25	12,5
r8i.12xlarge	15.0	9.375	18.75
r8i.16xlarge	20.0	12,5	25.0
r8i.24xlarge	30.0	20.0	37,5
r8i.32xlarge	40.0	27.5	50.0
r8i.48xlarge	60.0	41.25	75.0
r8i.96xlarge	80.0	55.0	100.0
r8i.metal-48xl	60.0	41.25	75.0
r8i.metal-96xl	80.0	55.0	100.0
r8id.large	0.65/10.0	0.415/6.25	0.813/10.0
r8id.xlarge	1.25/10.0	0.781/6.25	1.563/10.0
r8id.2xlarge	2.5/10.0	1.562/6.25	3.125/10.0

Tipo de instancia	**default** (Referencia/amplia ble)	**vpc-1** (Referencia/amplia ble)	**ebs-1** (Referencia/amplia ble)
r8id.4xlarge	5.0/10.0	3.125/6.25	6.25/10.0
r8id.8xlarge	10.0	6.25	12,5
r8id.12xlarge	15.0	9.375	18.75
r8id.16xlarge	20.0	12,5	25.0
r8id.24xlarge	30.0	20.0	37,5
r8id.32xlarge	40.0	27.5	50.0
r8id.48xlarge	60.0	41.25	75.0
r8id.96xlarge	80.0	55.0	100.0
r8id.metal-48xl	60.0	41.25	75.0
r8id.metal-96xl	80.0	55.0	100.0
r8i-flex.large	0.315/10.0	0.198/6.25	0.394/10.0
r8i-flex.xlarge	0.63/10.0	0.395/6.25	0.788/10.0
r8i-flex.2xlarge	1.25/10.0	0.781/6.25	1.563/10.0
r8i-flex.4xlarge	2.5/10.0	1.562/6.25	3.125/10.0
r8i-flex.8xlarge	5.0/10.0	3.125/6.25	6.25/12.5
r8i-flex.12xlarge	7.5/15.0	4.687/9.375	9.375/18.75
r8i-flex.16xlarge	10.0/20.0	6.25/12.5	12.5/25.0
r9g.medium	0,38 / 12,0	0,242 / 7,75	0,475 / 12,0

Tipo de instancia	**default** (Referencia/amplia ble)	**vpc-1** (Referencia/amplia ble)	**ebs-1** (Referencia/amplia ble)
r9g.large	0,76 / 12,0	0,51 / 7,75	0,95 / 12,0
r9g.xlarge	1,5 / 12,0	0,975 / 7,75	1,875 / 12,0
r9g.2xlarge	3,0 / 12,0	1.937 / 7.75	3,75 / 12,0
r9g.4xlarge	6,0 / 12,0	3.875 / 7.75	7,5 / 12,0
r9g.8xlarge	12.0	7.75	15.0
r9g.12xlarge	18.0	11.75	22.5
r9g.16xlarge	24.0	15.5	30.0
r9g.24xlarge	36.0	23.5	45.0
r9g.48xlarge	72.0	47.0	90,0
r9g.metal-48xl	72.0	47.0	90,0
r9gd.medium	0,38 / 12,0	0,242 / 7,75	0,475 / 12,0
r9gd.large	0,76 / 12,0	0,51 / 7,75	0,95 / 12,0
r9gd.xlarge	1,5 / 12,0	0,975 / 7,75	1,875 / 12,0
r9gd.2xlarge	3,0 / 12,0	1.937 / 7.75	3,75 / 12,0
r9gd.4xlarge	6,0 / 12,0	3.875 / 7.75	7,5 / 12,0
r9gd.8xlarge	12.0	7.75	15.0
r9gd.12xlarge	18.0	11.75	22.5
r9gd.16xlarge	24.0	15.5	30.0

Tipo de instancia	**default** (Referencia/amplia ble)	**vpc-1** (Referencia/amplia ble)	**ebs-1** (Referencia/amplia ble)
r9gd.24xlarge	36.0	23.5	45.0
r9gd.48xlarge	72.0	47.0	90,0
r9gd.metal-48xl	72.0	47.0	90,0
x8g.medium	0.315/10.0	0.185/6.25	0.394/10.0
x8g.large	0.63/10.0	0.396/6.25	0.788/10.0
x8g.xlarge	1.25/10.0	0.781/6.25	1.563/10.0
x8g.2xlarge	2.5/10.0	1.562/6.25	3.125/10.0
x8g.4xlarge	5.0/10.0	3.125/6.25	6.25/10.0
x8g.8xlarge	10.0	6.25	12,5
x8g.12xlarge	15.0	9.375	18.75
x8g.16xlarge	20.0	12,5	25.0
x8g.24xlarge	30.0	20.0	37,5
x8g.48xlarge	40.0	27.5	50.0
x8g.metal-24xl	30.0	20.0	37,5
x8g.metal-48xl	40.0	27.5	50.0
x8aedz.large	1,25/15,0	0,859/10,312	1,563/15,0
x8aedz.xlarge	2,5/15,0	1,718/10,312	3,125/15,0
x8aedz.3xlarge	7,5/15,0	5,156/10,312	9.375/15.0

Tipo de instancia	**default** (Referencia/amplia ble)	**vpc-1** (Referencia/amplia ble)	**ebs-1** (Referencia/amplia ble)
x8aedz.6xlarge	15.0	10.312	18.75
x8aedz.12xlarge	30.0	20.625	37,5
x8aedz.24xlarge	60.0	41.25	75.0
x8aedz.metal-12xl	30.0	20.625	37,5
x8aedz.metal-24xl	60.0	41.25	75.0
x8i.large	0.65/10.0	0.415/6.25	0.813/10.0
x8i.xlarge	1.25/10.0	0.781/6.25	1.563/10.0
x8i.2xlarge	2.5/10.0	1.562/6.25	3.125/10.0
x8i.4xlarge	5.0/10.0	3.125/6.25	6.25/10.0
x8i.8xlarge	10.0	6.25	12,5
x8i.12xlarge	15.0	9.375	18.75
x8i.16xlarge	20.0	12,5	25.0
x8i.24xlarge	30.0	20.0	37,5
x8i.32xlarge	40.0	27.5	50.0
x8i.48xlarge	60.0	41.25	75.0
x8i.64xlarge	70.0	50.0	87.5
x8i.96xlarge	80.0	55.0	100.0
x8i.metal-48xl	60.0	41.25	75.0

Tipo de instancia	**default** (Referencia/amplia ble)	**vpc-1** (Referencia/amplia ble)	**ebs-1** (Referencia/amplia ble)
x8i.metal-96xl	80.0	55.0	100.0

Monitoreo del ancho de banda de las instancias

Puede usar las métricas de CloudWatch para monitorear el ancho de banda de red de las instancias y los paquetes enviados y recibidos. Puede utilizar las métricas de rendimiento de red proporcionadas por el controlador de Elastic Network Adapter (ENA) para monitorear cuándo el tráfico supera los límites de red que Amazon EC2 define en el nivel de instancia.

Puede configurar si Amazon EC2 envía datos de métricas de la instancia a CloudWatch utilizando periodos de un minuto o periodos de cinco minutos. Es posible que las métricas de rendimiento de red muestren que se ha superado un límite y se han eliminado los paquetes, mientras que las métricas de instancias de CloudWatch no lo hacen. Esto puede ocurrir cuando la instancia tiene un pico corto en la demanda de recursos de red (conocido como microampliación), pero las métricas de CloudWatch no son lo suficientemente pormenorizadas como para reflejar estos picos de microsegundos.

Más información

- Métricas de la instancia
- Monitorear el rendimiento de la red

Redes mejoradas en instancias de Amazon EC2

Las redes mejoradas utilizan la virtualización de E/S de raíz única (SR-IOV) para ofrecer funcionalidades de redes de alto rendimiento en los tipos de instancias soportados. SR-IOV es un método de virtualización de dispositivos que ofrece un mayor rendimiento de E/S y una menor utilización de CPU en comparación con las interfaces de red virtualizadas tradicionales. Las redes mejoradas proporcionan un mayor ancho de banda, un rendimiento superior de paquetes por segundo (PPS) y menores latencias entre instancias de manera constante. El uso de las redes mejoradas no supone ningún cargo adicional.

Para obtener más información sobre la velocidad de red admitida para cada tipo de instancia, consulte los Tipos de instancia de Amazon EC2.

Puede habilitar redes mejoradas mediante uno de los siguientes mecanismos:

Elastic Network Adapter (ENA)

Elastic Network Adapter (ENA) admite velocidades de red de hasta 100 Gbps en los tipos de instancias admitidos.

Todas las instancias basadas en Nitro usan ENA para obtener redes mejoradas. Además, las siguientes instancias basadas en Xen admiten ENA: H1, I3, G3, `m4.16xlarge`, P3, P3dn y R4.

Para obtener más información, consulte Habilitar redes mejoradas con ENA en las instancias de EC2.

Interfaz de Intel 82599 Virtual Function (VF

La interfaz de Intel 82599 Virtual Function admite velocidades de red de hasta 10 Gbps en los tipos de instancias soportados.

Los siguientes tipos de instancia utilizan la interfaz Intel 82599 VF para redes mejoradas: C3, C4, D2, I2, M4 (excepto m4.16xlarge) y R3.

Para obtener más información, consulte Redes mejoradas con la interfaz de Intel 82599 VF.

Contenido

- Habilitar redes mejoradas con ENA en las instancias de EC2
- Mejorar el rendimiento de la red entre las instancias de EC2 con ENA Express
- Redes mejoradas con la interfaz de Intel 82599 VF
- Supervisar el rendimiento de la red para ajustes ENA en la instancia de EC2
- Mejorar la latencia de red para instancias de EC2 basadas en Linux
- Consideraciones sobre el Nitro System para ajustar el rendimiento
- Optimizar el rendimiento de la red en instancias de Windows de EC2

Habilitar redes mejoradas con ENA en las instancias de EC2

Amazon EC2 proporciona funcionalidades de redes mejoradas a través del Elastic Network Adapter (ENA). Para utilizar la red mejorada, debe utilizar una AMI que incluya el controlador ENA requerido o instalarla manualmente. A continuación, puede habilitar la compatibilidad con ENA en la instancia.

Para revisar las notas de la versión o las instrucciones de instalación de un controlador ENA, consulte la pestaña correspondiente a la plataforma del sistema operativo de su instancia.

Linux

Puede revisar la siguiente documentación en GitHub:

- Revise las notas de lanzamiento del controlador del kernel de Linux ENA en GitHub.
- Para obtener información general sobre el controlador del kernel de Linux ENA que incluye las instrucciones de instalación, consulte controlador del kernel de Linux para la familia del Elastic Network Adapter (ENA) en GitHub.

Windows

Puede revisar la siguiente documentación en la sección Administrar los controladores de dispositivos de esta guía:

- Seguimiento del lanzamiento de la versión del controlador de Windows de ENA.
- Instalar el controlador ENA en instancias de Windows de EC2.

Para las instancias basadas en Nitro, las capacidades de red mejoradas varían según la versión de Nitro que implemente el tipo de instancia.

Para revisar las especificaciones de red de la instancia, elija el enlace de la familia de instancia para el tipo de instancia. Si no está seguro de qué familia de instancia se aplica, consulte las convenciones de nomenclatura en la guía de tipos de instancia de Amazon EC2.

- Especificaciones de red para instancias de computación acelerada
- Especificaciones de red para instancias optimizadas para la computación
- Especificaciones de red para instancias de uso general
- Especificaciones de red para instancias de computación de alto rendimiento

- Especificaciones de red para instancias optimizadas para memoria
- Especificaciones de red para instancias optimizadas para el almacenamiento

Contenido

- Requisitos previos para las redes mejoradas con ENA
- Probar si las redes mejoradas están habilitadas
- Habilitar redes mejoradas en la instancia
- Colas de ENA
- Solución de problemas del controlador del kernel de ENA en Linux
- Solución de problemas del controlador Elastic Network Adapter para Windows

Requisitos previos para las redes mejoradas con ENA

Para prepararse para las redes mejoradas con ENA, configure la instancia de la siguiente manera:

- Lance una instancia basada en Nitro.
- Asegúrese de que la instancia tenga conexión a Internet.
- Si tiene datos importantes en la instancia que desea conservar, debería realizar ahora una copia de seguridad de esos datos creando una AMI desde la instancia. La actualización del controlador del kernel de ENA y la habilitación del atributo `enaSupport` puede hacer que las instancias o sistemas operativos incompatibles sean inaccesibles. Si tiene una copia de seguridad reciente y esto ocurre, los datos se conservarán.
- Instancias de Linux: lance una instancia con una versión del kernel de Linux y una distribución admitidas, de manera que la red mejorada de ENA esté habilitada de forma automática para su instancia. Para obtener más información, consulte ENA Linux Kernel Driver Release Notes.
- Instancias de Windows: si la instancia ejecuta Windows Server 2008 R2 SP1, asegúrese de que tiene la actualización de compatibilidad con firma de código SHA-2.
- Utilice AWS CloudShell en la Consola de administración de AWS, o bien instale y configure la AWS CLI o las AWS Tools for Windows PowerShell en cualquier computadora que elija, preferentemente en su equipo de escritorio o portátil local. Para obtener más información, consulte Acceder a Amazon EC2 o la Guía del usuario de AWS CloudShell. Las redes mejoradas no se pueden administrar desde la consola de Amazon EC2.

Probar si las redes mejoradas están habilitadas

Puede probar si las redes mejoradas están habilitadas en las instancias o AMI.

Atributo de instancia

Compruebe el valor del atributo `enaSupport` de la instancia.

AWS CLI

Utilice el comando describe-instances.

```
aws ec2 describe-instances \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0 \
    --query "Reservations[].Instances[].EnaSupport"
```

Si la red mejorada está habilitada, el resultado es el siguiente.

```
[
    true
]
```

PowerShell

Utilice el cmdlet Get-EC2Instance.

```
(Get-EC2Instance -InstanceId i-1234567890abcdef0).Instances.EnaSupport
```

Si la red mejorada está habilitada, el resultado es el siguiente.

```
True
```

Atributo de imagen

Compruebe el valor del atributo `enaSupport` de la imagen.

AWS CLI

Utilice el comando describe-images.

```
aws ec2 describe-images \
```

```
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --query "Images[].EnaSupport"
```

Si la red mejorada está habilitada, el resultado es el siguiente.

```
[
    true
]
```

PowerShell

Utilice el cmdlet Get-EC2Image.

```
(Get-EC2Image -ImageId ami-0abcdef1234567890).EnaSupport
```

Si la red mejorada está habilitada, el resultado es el siguiente.

```
True
```

Controlador de la interfaz de red de Linux

Utilice el siguiente comando para verificar que el controlador del kernel de `ena` se está utilizando en una interfaz en particular, sustituyendo el nombre de la interfaz que quiere comprobar. Si utiliza una sola interfaz (predeterminada), esta será `eth0`. Si su distribución de Linux admite nombres de red predecibles, podría ser un nombre como `ens5`. Para obtener más información, expanda la sección de RHEL, SUSE y CentOS en Habilitar redes mejoradas en la instancia.

En el siguiente ejemplo, el controlador del kernel de `ena` no está cargado, ya que el controlador indicado es `vif`.

```
[ec2-user ~]$ ethtool -i eth0
driver: vif
version:
firmware-version:
bus-info: vif-0
supports-statistics: yes
supports-test: no
supports-eeprom-access: no
supports-register-dump: no
supports-priv-flags: no
```

En este ejemplo, el controlador del kernel de `ena` está cargado y tiene la versión mínima recomendada. Esta instancia tiene las redes mejoradas configuradas correctamente.

```
[ec2-user ~]$ ethtool -i eth0
driver: ena
version: 1.5.0g
firmware-version:
expansion-rom-version:
bus-info: 0000:00:05.0
supports-statistics: yes
supports-test: no
supports-eeprom-access: no
supports-register-dump: no
supports-priv-flags: no
```

Habilitar redes mejoradas en la instancia

El procedimiento que utiliza depende del sistema operativo de la instancia.

Amazon Linux

Las AMI para Amazon Linux incluyen el controlador del kernel requerido para redes mejoradas con ENA instalado y tienen habilitada la compatibilidad con ENA. Por lo tanto, si inicia una instancia con una versión HVM de Amazon Linux en un tipo de instancia admitido, las redes mejoradas ya están habilitadas para su instancia. Para obtener más información, consulte Probar si las redes mejoradas están habilitadas.

Ubuntu

Las últimas AMI de Ubuntu HVM incluyen el controlador del kernel requerido para redes mejoradas con ENA instalado y tienen habilitada la compatibilidad con ENA. Por lo tanto, si inicia una instancia con la AMI HVM de Ubuntu más reciente en un tipo de instancia admitido, las redes mejoradas ya están habilitadas para su instancia. Para obtener más información, consulte Probar si las redes mejoradas están habilitadas.

Si ha iniciado la instancia utilizando una AMI más antigua que no tiene habilitada aún la conexión en red mejorada, puede instalar el paquete del kernel `linux-aws` para obtener los controladores de red mejorada más recientes y actualizar el atributo necesario.

Para instalar el paquete del kernel de **`linux-aws`** (Ubuntu 16.04 o versiones posteriores)

Ubuntu 16.04 y 18.04 se distribuyen con el kernel personalizado de Ubuntu (paquete del kernel de `linux-aws`). Para usar un kernel diferente, contacte con Soporte.

Para instalar el paquete del kernel de **`linux-aws`** (Ubuntu Trusty 14.04)

1. Conéctese a la instancia.
2. Actualice la caché del paquete y los paquetes.

```
ubuntu:~$ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y linux-aws
```

> **Important**
>
> Si, durante el proceso de actualización, se le pide que instale `grub`, use `/dev/xvda` para instalar `grub` y luego elija conservar la versión actual de `/boot/grub/menu.lst`.

3. [instancia basada en EBS] Desde el equipo local, detenga la instancia mediante la consola de Amazon EC2 o uno de los siguientes comandos: stop-instances (AWS CLI) o Stop-EC2Instance (AWS Tools for Windows PowerShell).

   [Instancia respaldada por el almacén de instancias] No puede detener la instancia para modificar el atributo. En lugar de ello, vaya a este procedimiento: Para habilitar las redes mejoradas en Ubuntu (instancias con respaldo en el almacén de instancias).
4. En el equipo local, habilite el atributo de redes mejoradas con uno de los siguientes comandos:

   - modify-instance-attribute (AWS CLI)

   ```
   aws ec2 modify-instance-attribute --instance-id i-1234567890abcdef0 --ena-support
   ```

   - Edit-EC2InstanceAttribute (Herramientas para Windows PowerShell)

   ```
   Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-1234567890abcdef0 -EnaSupport $true
   ```

5. (Opcional) Cree una AMI desde la instancia, tal y como se explica en Creación de una AMI basada en Amazon EBS. La AMI hereda el atributo de redes mejoradas `enaSupport` de la instancia. Por lo tanto, puede utilizar esta AMI para iniciar otra instancia con las redes mejoradas habilitadas de manera predeterminada.

6. Desde el equipo local, inicie la instancia mediante la consola de Amazon EC2 o uno de los siguientes comandos: start-instances (AWS CLI) o Start-EC2Instance (AWS Tools for Windows PowerShell).

Para habilitar las redes mejoradas en Ubuntu (instancias con respaldo en el almacén de instancias)

Siga el procedimiento anterior hasta el paso en el que detiene la instancia. Cree una nueva AMI tal como se describe en Creación de una AMI basada en Amazon S3, asegurándose de habilitar el atributo de redes mejoradas cuando registre la AMI.

- register-image (AWS CLI)

```
aws ec2 register-image --ena-support ...
```

- Register-EC2Image (AWS Tools for Windows PowerShell)

```
Register-EC2Image -EnaSupport $true ...
```

RHEL, SUSE, CentOS

Las últimas AMI de Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server y CentOS incluyen el controlador del kernel requerido para redes mejoradas con ENA y tienen habilitada la compatibilidad con ENA. Por lo tanto, si inicia una instancia con la AMI más reciente en un tipo de instancia admitido, la conexión en red mejorada ya está habilitada para su instancia. Para obtener más información, consulte Probar si las redes mejoradas están habilitadas.

En el siguiente procedimiento, se proporcionan los pasos para habilitar la conexión en red mejorada con ENA en una distribución de Linux distinta de Amazon Linux AMI o Ubuntu. Para obtener más información, como la sintaxis detallada de los comandos, las ubicaciones de los archivos o la compatibilidad con paquetes y herramientas, consulte la documentación de su distribución de Linux.

Para habilitar las redes mejoradas en Linux

1. Conéctese a la instancia.
2. Clone el código fuente para el controlador del kernel de `ena` en la instancia desde GitHub en https://github.com/amzn/amzn-drivers. (SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 y versiones posteriores incluyen ENA 2.02 de forma predeterminada, por lo que no es necesario descargar ni compilar el controlador de ENA. Para SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 y versiones

posteriores, debe tramitar una solicitud para agregar la versión del controlador que desee al kernel existente).

```
git clone https://github.com/amzn/amzn-drivers
```

3. Compile e instale el controlador del kernel de `ena` en la instancia. Estos pasos dependen de la distribución Linux. Para obtener más información sobre la compilación del controlador del kernel en Red Hat Enterprise Linux, consulte ¿Cómo puedo instalar el controlador ENS más reciente para el soporte de redes mejoradas en una instancia de Amazon EC2 que ejecuta RHEL?
4. Ejecute el comando sudo depmod para actualizar las dependencias del controlador del kernel.
5. Actualice `initramfs` en la instancia para asegurarse de que el nuevo controlador del kernel se cargue en el momento del arranque. Por ejemplo, si su distribución admite dracut, puede utilizar el comando siguiente.

```
dracut -f -v
```

6. Determine si el sistema utiliza de manera predeterminada nombres de interfaz de red predecibles. Los sistemas que utilizan las versiones 197 o posteriores de systemd o udev pueden cambiar el nombre de los dispositivos Ethernet y no garantizan que haya una sola interfaz de red denominada `eth0`. Este comportamiento puede producir problemas al conectarse a la instancia. Para obtener más información y para ver otras opciones de configuración, consulte Predictable Network Interface Names en el sitio web de freedesktop.org.

   a. Puede utilizar el siguiente comando para comprobar las versiones de systemd o udev en los sistemas basados en RPM.

   ```
   rpm -qa | grep -e '^systemd-[0-9]\+\|^udev-[0-9]\+'
   systemd-208-11.el7_0.2.x86_64
   ```

   En el ejemplo de Red Hat Enterprise Linux 7, la versión de systemd es la 208, por lo que se deben deshabilitar los nombres de interfaz de red predecibles.

   b. Para deshabilitar los nombres de interfaz de red predecibles, añada la opción `net.ifnames=0` a la línea `GRUB_CMDLINE_LINUX` en `/etc/default/grub`.

   ```
   sudo sed -i '/^GRUB\_CMDLINE\_LINUX/s/\"$/\ net\.ifnames\=0\"/' /etc/default/
   grub
   ```

   c. Vuelva a compilar el archivo de configuración de Grub.

```
sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
```

7. [instancia basada en EBS] Desde su equipo local, detenga la instancia mediante la consola de Amazon EC2 o uno de los siguientes comandos: stop-instances (AWS CLI), Stop-EC2Instance (AWS Tools for Windows PowerShell).

   [Instancia respaldada por el almacén de instancias] No puede detener la instancia para modificar el atributo. En lugar de ello, vaya a este procedimiento: Para habilitar las redes mejoradas en Linux (instancias respaldadas por el almacén de instancias).

8. En el equipo local, habilite el atributo `enaSupport` de redes mejoradas con uno de los siguientes comandos:

   - modify-instance-attribute (AWS CLI)

     ```
     aws ec2 modify-instance-attribute --instance-id i-1234567890abcdef0 --ena-support
     ```

   - Edit-EC2InstanceAttribute (Herramientas para Windows PowerShell)

     ```
     Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-1234567890abcdef0 -EnaSupport $true
     ```

9. (Opcional) Cree una AMI desde la instancia, tal y como se explica en Creación de una AMI basada en Amazon EBS. La AMI hereda el atributo de redes mejoradas `enaSupport` de la instancia. Por lo tanto, puede utilizar esta AMI para iniciar otra instancia con las redes mejoradas habilitadas de manera predeterminada.

   Si el sistema operativo de la instancia contiene un archivo `/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules`, debe eliminarlo antes de crear la AMI. Este archivo contiene la dirección MAC del adaptador Ethernet de la instancia original. Si otra instancia arranca con este archivo, el sistema operativo no será capaz de encontrar el dispositivo y `eth0` producirá un error, lo que causará problemas de arranque. Este archivo se regenera en el siguiente ciclo de arranque y todas las instancias que se inician desde la AMI crean su propia versión del archivo.

10. Desde el equipo local, inicie la instancia mediante la consola de Amazon EC2 o uno de los siguientes comandos: start-instances (AWS CLI) o Start-EC2Instance (AWS Tools for Windows PowerShell).

11. (Opcional) Conéctese a la instancia y compruebe si el controlador del kernel está instalado.

    Si no puede conectarse a la instancia después de habilitar las redes mejoradas, consulte Solución de problemas del controlador del kernel de ENA en Linux.

Para habilitar las redes mejoradas en Linux (instancias respaldadas por el almacén de instancias)

Siga el procedimiento anterior hasta el paso en el que detiene la instancia. Cree una nueva AMI tal como se describe en Creación de una AMI basada en Amazon S3, asegurándose de habilitar el atributo de redes mejoradas cuando registre la AMI.

- register-image (AWS CLI)

```
aws ec2 register-image --ena-support ...
```

- Register-EC2Image (AWS Tools for Windows PowerShell)

```
Register-EC2Image -EnaSupport ...
```

Ubuntu con DKMS

Este método sirve únicamente para realizar pruebas y enviar comentarios. No se ha concebido para su uso en implementaciones de producción. Para las implementaciones de producción, consulte Ubuntu.

> **Important**
>
> El uso de DKMS invalida el acuerdo de soporte técnico de su suscripción. No se debe usar para implementaciones de producción.

Para habilitar las redes mejoradas con ENA en Ubuntu (instancias con respaldo de EBS)

1. Siga los pasos 1 y 2 de Ubuntu.
2. Instale los paquetes `build-essential` para compilar el controlador del kernel y el paquete `dkms` para volver a compilar el controlador del kernel de `ena` cada vez que se actualice el kernel.

   ```
   ubuntu:~$ sudo apt-get install -y build-essential dkms
   ```

3. Clone la fuente del controlador del kernel de `ena` en la instancia desde GitHub en https://github.com/amzn/amzn-drivers.

```
ubuntu:~$ git clone https://github.com/amzn/amzn-drivers
```

4. Mueva el paquete `amzn-drivers` al directorio `/usr/src/` para que DKMS pueda encontrarlo y compilarlo en cada actualización del kernel. Añada el número de versión (lo encontrará en las notas de la versión) del código fuente al nombre del directorio. Por ejemplo, en el ejemplo siguiente se muestra la versión `1.0.0`.

   ```
   ubuntu:~$ sudo mv amzn-drivers /usr/src/amzn-drivers-1.0.0
   ```

5. Cree el archivo de configuración DKMS con los siguientes valores, sustituyendo su versión de `ena`.

   Cree el archivo.

   ```
   ubuntu:~$ sudo touch /usr/src/amzn-drivers-1.0.0/dkms.conf
   ```

   Edite el archivo y añada los valores siguientes.

   ```
   ubuntu:~$ sudo vim /usr/src/amzn-drivers-1.0.0/dkms.conf
   PACKAGE_NAME="ena"
   PACKAGE_VERSION="1.0.0"
   CLEAN="make -C kernel/linux/ena clean"
   MAKE="make -C kernel/linux/ena/ BUILD_KERNEL=${kernelver}"
   BUILT_MODULE_NAME[0]="ena"
   BUILT_MODULE_LOCATION="kernel/linux/ena"
   DEST_MODULE_LOCATION[0]="/updates"
   DEST_MODULE_NAME[0]="ena"
   AUTOINSTALL="yes"
   ```

6. Añada, compile e instale el controlador del kernel de `ena` en su instancia mediante DKMS.

   Añada el controlador del kernel a DKMS.

   ```
   ubuntu:~$ sudo dkms add -m amzn-drivers -v 1.0.0
   ```

   Cree el controlador del kernel mediante el comando dkms.

   ```
   ubuntu:~$ sudo dkms build -m amzn-drivers -v 1.0.0
   ```

Instale el controlador del kernel mediante dkms.

```
ubuntu:~$ sudo dkms install -m amzn-drivers -v 1.0.0
```

7. Vuelva a compilar `initramfs` para que el controlador del kernel correcto se cargue en el momento del arranque.

```
ubuntu:~$ sudo update-initramfs -u -k all
```

8. Compruebe si el controlador del kernel de `ena` está instalado mediante el comando modinfo ena desde Probar si las redes mejoradas están habilitadas.

```
ubuntu:~$ modinfo ena
filename:    /lib/modules/3.13.0-74-generic/updates/dkms/ena.ko
version:  1.0.0
license:  GPL
description: Elastic Network Adapter (ENA)
author:   Amazon.com, Inc. or its affiliates
srcversion:  9693C876C54CA64AE48F0CA
alias:    pci:v00001D0Fd0000EC21sv*sd*bc*sc*i*
alias:    pci:v00001D0Fd0000EC20sv*sd*bc*sc*i*
alias:    pci:v00001D0Fd00001EC2sv*sd*bc*sc*i*
alias:    pci:v00001D0Fd00000EC2sv*sd*bc*sc*i*
depends:
vermagic:    3.13.0-74-generic SMP mod_unload modversions
parm:     debug:Debug level (0=none,...,16=all) (int)
parm:     push_mode:Descriptor / header push mode (0=automatic,1=disable,3=enable)
    0 - Automatically choose according to device capability (default)
    1 - Don't push anything to device memory
    3 - Push descriptors and header buffer to device memory (int)
parm:     enable_wd:Enable keepalive watchdog (0=disable,1=enable,default=1) (int)
parm:     enable_missing_tx_detection:Enable missing Tx completions. (default=1)
 (int)
parm:     numa_node_override_array:Numa node override map
(array of int)
parm:     numa_node_override:Enable/Disable numa node override (0=disable)
(int)
```

9. Continúe con el paso 3 de Ubuntu.

Habilitar redes mejoradas en Windows

Si ha iniciado su instancia y no tiene habilitadas aún las redes mejoradas, debe descargar e instalar el controlador del adaptador de red requerido en la instancia y luego establecer el atributo de la instancia `enaSupport` para activar las redes mejoradas.

Para habilitar las redes mejoradas

1. Conéctese a la instancia e inicie sesión como administrador local.
2. [Windows Server 2016 y 2019 únicamente] Ejecute el siguiente script de PowerShell de EC2Launch para configurar la instancia después de instalar el controlador.

```
PS C:\> C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Scripts\InitializeInstance.ps1 -
Schedule
```

3. En la instancia, instale el controlador de la siguiente manera:
   a. Descargue el controlador más reciente en la instancia.
   b. Extraiga el archivo zip.
   c. Instale el controlador ejecutando el script de PowerShell `install.ps1`.

> **Note**
>
> Si recibe un error de política de ejecución, establezca la política en `Unrestricted` (el valor predeterminado es `Restricted` o `RemoteSigned`). En una línea de comandos, ejecute `Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Unrestricted` y, a continuación, ejecute de nuevo el script `install.ps1` de PowerShell.

4. Desde el equipo local, detenga la instancia mediante la consola de Amazon EC2 o uno de los siguientes comandos: stop-instances (AWS CLI) o Stop-EC2Instance (AWS Tools for Windows PowerShell).
5. Habilite el soporte de ENA en la instancia del modo siguiente:
   a. En el equipo local, compruebe el atributo de soporte de ENA de la instancia de EC2 en la instancia ejecutando uno de los siguientes comandos. Si el atributo no está habilitado, la salida será "[]" o estará en blanco. `EnaSupport` está establecido en `false` de forma predeterminada.

- describe-instances (AWS CLI)

```
aws ec2 describe-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0 --query
 "Reservations[].Instances[].EnaSupport"
```

- Get-EC2Instance (Herramientas para Windows PowerShell)

```
(Get-EC2Instance -InstanceId i-1234567890abcdef0).Instances.EnaSupport
```

b. Para habilitar el soporte de ENA, ejecute uno de los siguientes comandos:

- modify-instance-attribute (AWS CLI)

```
aws ec2 modify-instance-attribute --instance-id i-1234567890abcdef0 --ena-
support
```

- Edit-EC2InstanceAttribute (AWS Tools for Windows PowerShell)

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-1234567890abcdef0 -EnaSupport $true
```

Si tiene problemas al reiniciar la instancia, también puede deshabilitar el soporte de ENA con uno de los siguientes comandos:

- modify-instance-attribute (AWS CLI)

```
aws ec2 modify-instance-attribute --instance-id i-1234567890abcdef0 --no-ena-
support
```

- Edit-EC2InstanceAttribute (AWS Tools for Windows PowerShell)

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-1234567890abcdef0 -EnaSupport $false
```

c. Verifique que el atributo se ha establecido en `true` usando describe-instances o Get-EC2Instance como se ha explicado antes. Entonces, debe ver la salida siguiente:

```
[
 true
]
```

6. Desde el equipo local, inicie la instancia mediante la consola de Amazon EC2 o uno de los siguientes comandos: start-instances (AWS CLI) o Start-EC2Instance (AWS Tools for Windows PowerShell).
7. En la instancia, confirme que el controlador de ENA esté instalado y habilitado del modo siguiente:
   a. Abra el menú contextual (clic con el botón derecho) del icono de red y seleccione Abrir el centro de redes y recursos compartidos.
   b. Elija el adaptador Ethernet (por ejemplo, Ethernet 2).
   c. Elija Detalles. En Detalles de la conexión de red, compruebe que Descripción tiene el valor Amazon Elastic Network Adapter.
8. (Opcional) Cree una AMI a partir de la instancia. La AMI hereda el atributo `enaSupport` de la instancia. Por lo tanto, puede utilizar esta AMI para iniciar otra instancia con ENA habilitado de manera predeterminada.

Colas de ENA

Las colas de Elastic Network Adapter (ENA) se encargan del procesamiento de paquetes en las interfaces de red de Amazon EC2. Cada tipo de instancia tiene un número determinado de colas ENA compartidas entre las interfaces de red elásticas (ENI). Por defecto, cada ENI tiene un recuento de colas fijo según el tipo y el tamaño de la instancia.

Con la asignación configurable de colas ENA, puede elegir cuántas colas recibirá cada ENI. El total por ENI y por instancia sigue estando limitado. Esto permite adaptar el procesamiento de paquetes a su carga de trabajo. Por ejemplo, puede asignar más colas a una ENI con mucho tráfico y menos a una con poco tráfico.

Temas

- Especificaciones de colas ENA para tipos de instancias de EC2
- Configuración de la asignación de colas de ENA

Especificaciones de colas ENA para tipos de instancias de EC2

En las siguientes tablas se enumeran los tipos de instancias que admiten la asignación configurable de colas ENA, junto con sus valores predeterminados y máximos de cola.

> **Note**
>
> Para ver los valores de cola ENA para todos los tipos de instancias, como los tipos que no admiten la asignación configurable de colas ENA, consulte las tablas de especificaciones de red en la guía de tipos de instancias de Amazon EC2.

General purpose

Tipo de instancia	Colas de ENA predeterminadas por interfaz	Número máximo de colas ENA por interfaz	Número máximo de colas ENA por instancia
m6i.large	2	2.	6
m6i.xlarge	4	4	16
m6i.2xlarge	8	8	32
m6i.4xlarge	8	16	64
m6i.8xlarge	8	32	64
m6i.12xlarge	8	32	64
m6i.16xlarge	8	32	120
m6i.24xlarge	8	32	120
m6i.32xlarge	8	32	120
m6id.large	2	2.	6
m6id.xlarge	4	4	16
m6id.2xlarge	8	8	32
m6id.4xlarge	8	16	64

Tipo de instancia	Colas de ENA predeterminadas por interfaz	Número máximo de colas ENA por interfaz	Número máximo de colas ENA por instancia
m6id.8xlarge	8	32	64
m6id.12xlarge	8	32	64
m6id.16xlarge	8	32	120
m6id.24xlarge	8	32	120
m6id.32xlarge	8	32	120
m6idn.large	2	2.	6
m6idn.xlarge	4	4	16
m6idn.2xlarge	8	8	32
m6idn.4xlarge	8	16	64
m6idn.8xlarge	16	32	128
m6idn.12xlarge	16	32	128
m6idn.16xlarge	16	32	240
m6idn.24xlarge	32	32	480
m6idn.32xlarge	32	32	512 *
m6in.large	2	2.	6
m6in.xlarge	4	4	16
m6in.2xlarge	8	8	32
m6in.4xlarge	8	16	64

Tipo de instancia	Colas de ENA predeterminadas por interfaz	Número máximo de colas ENA por interfaz	Número máximo de colas ENA por instancia
m6in.8xlarge	16	32	128
m6in.12xlarge	16	32	128
m6in.16xlarge	16	32	240
m6in.24xlarge	32	32	480
m6in.32xlarge	32	32	512 *
m8a.medium	1	1	3
m8a.large	2	2.	6
m8a.xlarge	4	4	16
m8a.2xlarge	8	8	32
m8a.4xlarge	8	16	64
m8a.8xlarge	8	32	128
m8a.12xlarge	16	64	192
m8a.16xlarge	16	64	256
m8a.24xlarge	16	128	384
m8a.48xlarge	32	128	768
m8a.metal-24xl	16	128	384
m8a.metal-48xl	32	128	768
m8azn.medium	1	1	3

Tipo de instancia	Colas de ENA predeterminadas por interfaz	Número máximo de colas ENA por interfaz	Número máximo de colas ENA por instancia
m8azn.large	2	2.	8
m8azn.xlarge	4	4	16
m8azn.3xlarge	4	16	48
m8azn.6xlarge	8	32	96
m8azn.12xlarge	8	64	192
m8azn.24xlarge	16	128	384
m8azn.metal-12xl	8	64	192
m8azn.metal-24xl	16	128	384
m8gb.medium	1	1	2
m8gb.large	2	2.	6
m8gb.xlarge	4	4	16
m8gb.2xlarge	8	8	32
m8gb.4xlarge	8	16	64
m8gb.8xlarge	8	32	128
m8gb.12xlarge	16	64	192
m8gb.16xlarge	16	64	256
m8gb.24xlarge	16	128	384
m8gb.48xlarge	32	128	768 *

Tipo de instancia	Colas de ENA predeterminadas por interfaz	Número máximo de colas ENA por interfaz	Número máximo de colas ENA por instancia
m8gb.metal-24xl	32	128	768
m8gb.metal-48xl	32	128	768 *
m8gn.medium	1	1	2
m8gn.large	2	2.	6
m8gn.xlarge	4	4	16
m8gn.2xlarge	8	8	32
m8gn.4xlarge	8	16	64
m8gn.8xlarge	8	32	128
m8gn.12xlarge	16	64	192
m8gn.16xlarge	16	64	256
m8gn.24xlarge	16	128	384
m8gn.48xlarge	32	128	768 *
m8gn.metal-24xl	32	128	768
m8gn.metal-48xl	32	128	768 *
m8i.large	2	2.	6
m8i.xlarge	4	4	16
m8i.2xlarge	8	8	32
m8i.4xlarge	8	16	64

Tipo de instancia	Colas de ENA predeterminadas por interfaz	Número máximo de colas ENA por interfaz	Número máximo de colas ENA por instancia
m8i.8xlarge	8	32	128
m8i.12xlarge	16	64	192
m8i.16xlarge	16	64	256
m8i.24xlarge	16	128	384
m8i.32xlarge	16	128	512
m8i.48xlarge	32	128	768
m8i.96xlarge	32	128	1536
m8i.metal-48xl	32	128	768
m8i.metal-96xl	32	128	1536
m8id.large	2	2.	6
m8id.xlarge	4	4	16
m8id.2xlarge	8	8	32
m8id.4xlarge	8	16	64
m8id.8xlarge	8	32	128
m8id.12xlarge	16	64	192
m8id.16xlarge	16	64	256
m8id.24xlarge	16	128	384
m8id.32xlarge	16	128	512

Tipo de instancia	Colas de ENA predeterminadas por interfaz	Número máximo de colas ENA por interfaz	Número máximo de colas ENA por instancia
m8id.48xlarge	32	128	768
m8id.96xlarge	32	128	1536
m8id.metal-48xl	32	128	768
m8id.metal-96xl	32	128	1536
m8i-flex.large	1	1	3
m8i-flex.xlarge	2	2.	8
m8i-flex.2xlarge	4	4	16
m8i-flex.4xlarge	4	8	32
m8i-flex.8xlarge	4	16	64
m8i-flex.12xlarge	8	32	96
m8i-flex.16xlarge	8	32	128
m8in.large	2	2.	8
m8in.xlarge	4	4	16
m8in.2xlarge	8	8	32
m8in.4xlarge	8	16	64
m8in.8xlarge	16	32	128
m8in.12xlarge	16	64	192
m8in.16xlarge	16	64	256

Tipo de instancia	Colas de ENA predeterminadas por interfaz	Número máximo de colas ENA por interfaz	Número máximo de colas ENA por instancia
m8in.24xlarge	16	128	256
m8in.32xlarge	32	128	512
m8in.48xlarge	32	128	768
m8in.96xlarge	32	128	1536 *
m8in.metal-48xl	32	128	768
m8in.metal-96xl	32	128	1536 *
m8idn.large	2	2.	8
m8idn.xlarge	4	4	16
m8idn.2xlarge	8	8	32
m8idn.4xlarge	8	16	64
m8idn.8xlarge	16	32	128
m8idn.12xlarge	16	64	192
m8idn.16xlarge	16	64	256
m8idn.24xlarge	16	128	256
m8idn.32xlarge	32	128	512
m8idn.48xlarge	32	128	768
m8idn.96xlarge	32	128	1536 *
m8idn.metal-48xl	32	128	768

Tipo de instancia	Colas de ENA predeterminadas por interfaz	Número máximo de colas ENA por interfaz	Número máximo de colas ENA por instancia
m8idn.metal-96xl	32	128	1536 *
m8ine.large	2	2.	8
m8ine.xlarge	4	4	16
m8ine.2xlarge	8	8	32
m8ine.4xlarge	16	16	128
m8ine.8xlarge	32	32	256
m8ine.12xlarge	32	64	384
m8ib.large	2	2.	8
m8ib.xlarge	4	4	16
m8ib.2xlarge	8	8	32
m8ib.4xlarge	8	16	64
m8ib.8xlarge	16	32	128
m8ib.12xlarge	16	64	192
m8ib.16xlarge	16	64	256
m8ib.24xlarge	16	128	256
m8ib.32xlarge	32	128	512
m8ib.48xlarge	32	128	768
m8ib.96xlarge	32	128	1536 *

Tipo de instancia	Colas de ENA predeterminadas por interfaz	Número máximo de colas ENA por interfaz	Número máximo de colas ENA por instancia
m8ib.metal-48xl	32	128	768
m8ib.metal-96xl	32	128	1536 *
m8idb.large	2	2.	8
m8idb.xlarge	4	4	16
m8idb.2xlarge	8	8	32
m8idb.4xlarge	8	16	64
m8idb.8xlarge	16	32	128
m8idb.12xlarge	16	64	192
m8idb.16xlarge	16	64	256
m8idb.24xlarge	16	128	256
m8idb.32xlarge	32	128	512
m8idb.48xlarge	32	128	768
m8idb.96xlarge	32	128	1536 *
m8idb.metal-48xl	32	128	768
m8idb.metal-96xl	32	128	1536 *
m9g.medium	1	1	2
m9g.large	2	2.	6
m9g.xlarge	4	4	16

Tipo de instancia	Colas de ENA predeterminadas por interfaz	Número máximo de colas ENA por interfaz	Número máximo de colas ENA por instancia
m9g.2xlarge	8	8	32
m9g.4xlarge	8	16	64
m9g.8xlarge	8	32	128
m9g.12xlarge	16	64	192
m9g.16xlarge	16	64	256
m9g.24xlarge	16	128	384
m9g.48xlarge	32	128	768
m9g.metal-48xl	32	128	768
m9gd.medium	1	1	2
m9gd.large	2	2.	6
m9gd.xlarge	4	4	16
m9gd.2xlarge	8	8	32
m9gd.4xlarge	8	16	64
m9gd.8xlarge	8	32	128
m9gd.12xlarge	16	64	192
m9gd.16xlarge	16	64	256
m9gd.24xlarge	16	128	384
m9gd.48xlarge	32	128	768

Tipo de instancia	Colas de ENA predeterminadas por interfaz	Número máximo de colas ENA por interfaz	Número máximo de colas ENA por instancia
m9gd.metal-48xl	32	128	768

Compute optimized

Tipo de instancia	Colas de ENA predeterminadas por interfaz	Número máximo de colas ENA por interfaz	Número máximo de colas ENA por instancia
c6i.large	2	2.	6
c6i.xlarge	4	4	16
c6i.2xlarge	8	8	32
c6i.4xlarge	8	16	64
c6i.8xlarge	8	32	64
c6i.12xlarge	8	32	64
c6i.16xlarge	8	32	120
c6i.24xlarge	8	32	120
c6i.32xlarge	8	32	120
c6id.large	2	2.	6
c6id.xlarge	4	4	16
c6id.2xlarge	8	8	32
c6id.4xlarge	8	16	64

Tipo de instancia	Colas de ENA predeterminadas por interfaz	Número máximo de colas ENA por interfaz	Número máximo de colas ENA por instancia
c6id.8xlarge	8	32	64
c6id.12xlarge	8	32	64
c6id.16xlarge	8	32	120
c6id.24xlarge	8	32	120
c6id.32xlarge	8	32	120
c6in.large	2	2.	6
c6in.xlarge	4	4	16
c6in.2xlarge	8	8	32
c6in.4xlarge	8	16	64
c6in.8xlarge	16	32	128
c6in.12xlarge	16	32	128
c6in.16xlarge	16	32	240
c6in.24xlarge	32	32	480
c6in.32xlarge	32	32	512 *
c8a.medium	1	1	3
c8a.large	2	2.	6
c8a.xlarge	4	4	16
c8a.2xlarge	8	8	32

Tipo de instancia	Colas de ENA predeterminadas por interfaz	Número máximo de colas ENA por interfaz	Número máximo de colas ENA por instancia
c8a.4xlarge	8	16	64
c8a.8xlarge	8	32	128
c8a.12xlarge	16	64	192
c8a.16xlarge	16	64	256
c8a.24xlarge	16	128	384
c8a.48xlarge	32	128	768
c8a.metal-24xl	16	128	384
c8a.metal-48xl	32	128	768
c8gb.medium	1	1	2
c8gb.large	2	2.	6
c8gb.xlarge	4	4	16
c8gb.2xlarge	8	8	32
c8gb.4xlarge	8	16	64
c8gb.8xlarge	8	32	128
c8gb.12xlarge	16	64	192
c8gb.16xlarge	16	64	256
c8gb.24xlarge	16	128	384
c8gb.48xlarge	32	128	768 *

Tipo de instancia	Colas de ENA predeterminadas por interfaz	Número máximo de colas ENA por interfaz	Número máximo de colas ENA por instancia
c8gb.metal-24xl	32	128	768
c8gb.metal-48xl	32	128	768 *
c8gn.medium	1	1	2
c8gn.large	2	2.	6
c8gn.xlarge	4	4	16
c8gn.2xlarge	8	8	32
c8gn.4xlarge	8	16	64
c8gn.8xlarge	8	32	128
c8gn.12xlarge	16	64	192
c8gn.16xlarge	16	64	256
c8gn.24xlarge	16	128	384
c8gn.48xlarge	32	128	768 *
c8gn.metal-24xl	32	128	768
c8gn.metal-48xl	32	128	768 *
c8i.large	2	2.	6
c8i.xlarge	4	4	16
c8i.2xlarge	8	8	32
c8i.4xlarge	8	16	64

Tipo de instancia	Colas de ENA predeterminadas por interfaz	Número máximo de colas ENA por interfaz	Número máximo de colas ENA por instancia
c8i.8xlarge	8	32	128
c8i.12xlarge	16	64	192
c8i.16xlarge	16	64	256
c8i.24xlarge	16	128	384
c8i.32xlarge	16	128	512
c8i.48xlarge	32	128	768
c8i.96xlarge	32	128	1536
c8i.metal-48xl	32	128	768
c8i.metal-96xl	32	128	1536
c8id.large	2	2.	6
c8id.xlarge	4	4	16
c8id.2xlarge	8	8	32
c8id.4xlarge	8	16	64
c8id.8xlarge	8	32	128
c8id.12xlarge	16	64	192
c8id.16xlarge	16	64	256
c8id.24xlarge	16	128	384
c8id.32xlarge	16	128	512

Tipo de instancia	Colas de ENA predeterminadas por interfaz	Número máximo de colas ENA por interfaz	Número máximo de colas ENA por instancia
c8id.48xlarge	32	128	768
c8id.96xlarge	32	128	1536
c8id.metal-48xl	32	128	768
c8id.metal-96xl	32	128	1536
c8i-flex.large	1	1	3
c8i-flex.xlarge	2	2.	8
c8i-flex.2xlarge	4	4	16
c8i-flex.4xlarge	4	8	32
c8i-flex.8xlarge	4	16	64
c8i-flex.12xlarge	8	32	96
c8i-flex.16xlarge	8	32	128
c8in.large	2	2.	8
c8in.xlarge	4	4	16
c8in.2xlarge	8	8	32
c8in.4xlarge	8	16	64
c8in.8xlarge	16	32	128
c8in.12xlarge	16	64	192
c8in.16xlarge	16	64	256

Tipo de instancia	Colas de ENA predeterminadas por interfaz	Número máximo de colas ENA por interfaz	Número máximo de colas ENA por instancia
c8in.24xlarge	16	128	256
c8in.32xlarge	32	128	512
c8in.48xlarge	32	128	768
c8in.96xlarge	32	128	1536 *
c8in.metal-48xl	32	128	768
c8in.metal-96xl	32	128	1536 *
c8ine.large	2	2.	8
c8ine.xlarge	4	4	16
c8ine.2xlarge	8	8	32
c8ine.4xlarge	16	16	128
c8ine.8xlarge	32	32	256
c8ine.12xlarge	32	64	384
c8ib.large	2	2.	8
c8ib.xlarge	4	4	16
c8ib.2xlarge	8	8	32
c8ib.4xlarge	8	16	64
c8ib.8xlarge	16	32	128
c8ib.12xlarge	16	64	192

Tipo de instancia	Colas de ENA predeterminadas por interfaz	Número máximo de colas ENA por interfaz	Número máximo de colas ENA por instancia
c8ib.16xlarge	16	64	256
c8ib.24xlarge	16	128	256
c8ib.32xlarge	32	128	512
c8ib.48xlarge	32	128	768
c8ib.96xlarge	32	128	1536 *
c8ib.metal-48xl	32	128	768
c8ib.metal-96xl	32	128	1536 *
c9g.medium	1	1	2
c9g.large	2	2.	6
c9g.xlarge	4	4	16
c9g.2xlarge	8	8	32
c9g.4xlarge	8	16	64
c9g.8xlarge	8	32	128
c9g.12xlarge	16	64	192
c9g.16xlarge	16	64	256
c9g.24xlarge	16	128	384
c9g.48xlarge	32	128	768
c9g.metal-48xl	32	128	768

Tipo de instancia	Colas de ENA predeterminadas por interfaz	Número máximo de colas ENA por interfaz	Número máximo de colas ENA por instancia
c9gd.medium	1	1	2
c9gd.large	2	2.	6
c9gd.xlarge	4	4	16
c9gd.2xlarge	8	8	32
c9gd.4xlarge	8	16	64
c9gd.8xlarge	8	32	128
c9gd.12xlarge	16	64	192
c9gd.16xlarge	16	64	256
c9gd.24xlarge	16	128	384
c9gd.48xlarge	32	128	768
c9gd.metal-48xl	32	128	768

Memory optimized

Tipo de instancia	Colas de ENA predeterminadas por interfaz	Número máximo de colas ENA por interfaz	Número máximo de colas ENA por instancia
r6i.large	2	2.	6
r6i.xlarge	4	4	16
r6i.2xlarge	8	8	32

Tipo de instancia	Colas de ENA predeterminadas por interfaz	Número máximo de colas ENA por interfaz	Número máximo de colas ENA por instancia
r6i.4xlarge	8	16	64
r6i.8xlarge	8	32	64
r6i.12xlarge	8	32	64
r6i.16xlarge	8	32	120
r6i.24xlarge	8	32	120
r6i.32xlarge	8	32	120
r6id.large	2	2.	6
r6id.xlarge	4	4	16
r6id.2xlarge	8	8	32
r6id.4xlarge	8	16	64
r6id.8xlarge	8	32	64
r6id.12xlarge	8	32	64
r6id.16xlarge	8	32	120
r6id.24xlarge	8	32	120
r6id.32xlarge	8	32	120
r6idn.large	2	2.	6
r6idn.xlarge	4	4	16
r6idn.2xlarge	8	8	32

Tipo de instancia	Colas de ENA predeterminadas por interfaz	Número máximo de colas ENA por interfaz	Número máximo de colas ENA por instancia
r6idn.4xlarge	8	16	64
r6idn.8xlarge	16	32	128
r6idn.12xlarge	16	32	128
r6idn.16xlarge	16	32	240
r6idn.24xlarge	32	32	480
r6idn.32xlarge	32	32	512 *
r6in.large	2	2.	6
r6in.xlarge	4	4	16
r6in.2xlarge	8	8	32
r6in.4xlarge	8	16	64
r6in.8xlarge	16	32	128
r6in.12xlarge	16	32	128
r6in.16xlarge	16	32	240
r6in.24xlarge	32	32	480
r6in.32xlarge	32	32	512 *
r8a.medium	1	1	3
r8a.large	2	2.	6
r8a.xlarge	4	4	16

Tipo de instancia	Colas de ENA predeterminadas por interfaz	Número máximo de colas ENA por interfaz	Número máximo de colas ENA por instancia
r8a.2xlarge	8	8	32
r8a.4xlarge	8	16	64
r8a.8xlarge	8	32	128
r8a.12xlarge	16	64	192
r8a.16xlarge	16	64	256
r8a.24xlarge	16	128	384
r8a.48xlarge	32	128	768
r8a.metal-24xl	16	128	384
r8a.metal-48xl	32	128	768
r8gb.medium	1	1	2
r8gb.large	2	2.	6
r8gb.xlarge	4	4	16
r8gb.2xlarge	8	8	32
r8gb.4xlarge	8	16	64
r8gb.8xlarge	8	32	128
r8gb.12xlarge	16	64	192
r8gb.16xlarge	16	64	256
r8gb.24xlarge	16	128	384

Tipo de instancia	Colas de ENA predeterminadas por interfaz	Número máximo de colas ENA por interfaz	Número máximo de colas ENA por instancia
r8gb.48xlarge	32	128	768 *
r8gb.metal-24xl	32	128	768
r8gb.metal-48xl	32	128	768 *
r8gn.medium	1	1	2
r8gn.large	2	2.	6
r8gn.xlarge	4	4	16
r8gn.2xlarge	8	8	32
r8gn.4xlarge	8	16	64
r8gn.8xlarge	8	32	128
r8gn.12xlarge	16	64	192
r8gn.16xlarge	16	64	256
r8gn.24xlarge	16	128	384
r8gn.48xlarge	32	128	768 *
r8gn.metal-24xl	32	128	768
r8gn.metal-48xl	32	128	768 *
r8i.large	2	2.	6
r8i.xlarge	4	4	16
r8i.2xlarge	8	8	32

Tipo de instancia	Colas de ENA predeterminadas por interfaz	Número máximo de colas ENA por interfaz	Número máximo de colas ENA por instancia
r8i.4xlarge	8	16	64
r8i.8xlarge	8	32	128
r8i.12xlarge	16	64	192
r8i.16xlarge	16	64	256
r8i.24xlarge	16	128	384
r8i.32xlarge	16	128	512
r8i.48xlarge	32	128	768
r8i.96xlarge	32	128	1536
r8i.metal-48xl	32	128	768
r8i.metal-96xl	32	128	1536
r8id.large	2	2.	6
r8id.xlarge	4	4	16
r8id.2xlarge	8	8	32
r8id.4xlarge	8	16	64
r8id.8xlarge	8	32	128
r8id.12xlarge	16	64	192
r8id.16xlarge	16	64	256
r8id.24xlarge	16	128	384

Tipo de instancia	Colas de ENA predeterminadas por interfaz	Número máximo de colas ENA por interfaz	Número máximo de colas ENA por instancia
r8id.32xlarge	16	128	512
r8id.48xlarge	32	128	768
r8id.96xlarge	32	128	1536
r8id.metal-48xl	32	128	768
r8id.metal-96xl	32	128	1536
r8i-flex.large	1	1	3
r8i-flex.xlarge	2	2.	8
r8i-flex.2xlarge	4	4	16
r8i-flex.4xlarge	4	8	32
r8i-flex.8xlarge	4	16	64
r8i-flex.12xlarge	8	32	96
r8i-flex.16xlarge	8	32	128
r8in.large	2	2.	8
r8in.xlarge	4	4	16
r8in.2xlarge	8	8	32
r8in.4xlarge	8	16	64
r8in.8xlarge	16	32	128
r8in.12xlarge	16	64	192

Tipo de instancia	Colas de ENA predeterminadas por interfaz	Número máximo de colas ENA por interfaz	Número máximo de colas ENA por instancia
r8in.16xlarge	16	64	256
r8in.24xlarge	16	128	256
r8in.32xlarge	32	128	512
r8in.48xlarge	32	128	768
r8in.96xlarge	32	128	1536 *
r8in.metal-48xl	32	128	768
r8in.metal-96xl	32	128	1536 *
r8idn.large	2	2.	8
r8idn.xlarge	4	4	16
r8idn.2xlarge	8	8	32
r8idn.4xlarge	8	16	64
r8idn.8xlarge	16	32	128
r8idn.12xlarge	16	64	192
r8idn.16xlarge	16	64	256
r8idn.24xlarge	16	128	256
r8idn.32xlarge	32	128	512
r8idn.48xlarge	32	128	768
r8idn.96xlarge	32	128	1536 *

Tipo de instancia	Colas de ENA predeterminadas por interfaz	Número máximo de colas ENA por interfaz	Número máximo de colas ENA por instancia
r8idn.metal-48xl	32	128	768
r8idn.metal-96xl	32	128	1536 *
r8ib.large	2	2.	8
r8ib.xlarge	4	4	16
r8ib.2xlarge	8	8	32
r8ib.4xlarge	8	16	64
r8ib.8xlarge	16	32	128
r8ib.12xlarge	16	64	192
r8ib.16xlarge	16	64	256
r8ib.24xlarge	16	128	256
r8ib.32xlarge	32	128	512
r8ib.48xlarge	32	128	768
r8ib.96xlarge	32	128	1536 *
r8ib.metal-48xl	32	128	768
r8ib.metal-96xl	32	128	1536 *
r8idb.large	2	2.	8
r8idb.xlarge	4	4	16
r8idb.2xlarge	8	8	32

Tipo de instancia	Colas de ENA predeterminadas por interfaz	Número máximo de colas ENA por interfaz	Número máximo de colas ENA por instancia
r8idb.4xlarge	8	16	64
r8idb.8xlarge	16	32	128
r8idb.12xlarge	16	64	192
r8idb.16xlarge	16	64	256
r8idb.24xlarge	16	128	256
r8idb.32xlarge	32	128	512
r8idb.48xlarge	32	128	768
r8idb.96xlarge	32	128	1536 *
r8idb.metal-48xl	32	128	768
r8idb.metal-96xl	32	128	1536 *
r9g.medium	1	1	2
r9g.large	2	2.	6
r9g.xlarge	4	4	16
r9g.2xlarge	8	8	32
r9g.4xlarge	8	16	64
r9g.8xlarge	8	32	128
r9g.12xlarge	16	64	192
r9g.16xlarge	16	64	256

Tipo de instancia	Colas de ENA predeterminadas por interfaz	Número máximo de colas ENA por interfaz	Número máximo de colas ENA por instancia
r9g.24xlarge	16	128	384
r9g.48xlarge	32	128	768
r9g.metal-48xl	32	128	768
r9gd.medium	1	1	2
r9gd.large	2	2.	6
r9gd.xlarge	4	4	16
r9gd.2xlarge	8	8	32
r9gd.4xlarge	8	16	64
r9gd.8xlarge	8	32	128
r9gd.12xlarge	16	64	192
r9gd.16xlarge	16	64	256
r9gd.24xlarge	16	128	384
r9gd.48xlarge	32	128	768
r9gd.metal-48xl	32	128	768
x8aedz.large	2	2.	8
x8aedz.xlarge	4	4	16
x8aedz.3xlarge	4	16	48
x8aedz.6xlarge	8	32	96

Tipo de instancia	Colas de ENA predeterminadas por interfaz	Número máximo de colas ENA por interfaz	Número máximo de colas ENA por instancia
x8aedz.12xlarge	8	64	192
x8aedz.24xlarge	16	128	384
x8aedz.metal-12xl	8	64	192
x8aedz.metal-24xl	16	128	384
x8i.large	2	2.	6
x8i.xlarge	4	4	16
x8i.2xlarge	8	8	32
x8i.4xlarge	8	16	64
x8i.8xlarge	8	32	128
x8i.12xlarge	16	64	192
x8i.16xlarge	16	64	256
x8i.24xlarge	16	128	384
x8i.32xlarge	16	128	512
x8i.48xlarge	32	128	768
x8i.64xlarge	32	128	1024
x8i.96xlarge	32	128	1536
x8i.metal-48xl	32	128	768
x8i.metal-96xl	32	128	1536

Storage optimized

Tipo de instancia	Colas de ENA predeterminadas por interfaz	Número máximo de colas ENA por interfaz	Número máximo de colas ENA por instancia
i8ge.large	2	2.	6
i8ge.xlarge	4	4	16
i8ge.2xlarge	8	8	32
i8ge.3xlarge	8	16	48
i8ge.6xlarge	8	32	96
i8ge.12xlarge	16	64	192
i8ge.18xlarge	16	128	288
i8ge.24xlarge	16	128	384
i8ge.48xlarge	32	128	1536 *

Accelerated computing

Tipo de instancia	Colas de ENA predeterminadas por interfaz	Número máximo de colas ENA por interfaz	Número máximo de colas ENA por instancia
g7.2xlarge	8	8	32
g7.4xlarge	8	16	64
g7.8xlarge	8	32	80
g7.12xlarge	16	64	192

Tipo de instancia	Colas de ENA predeterminadas por interfaz	Número máximo de colas ENA por interfaz	Número máximo de colas ENA por instancia
g7.24xlarge	16	128	384
g7.48xlarge	32	128	768 *

High performance computing

Tipo de instancia	Colas de ENA predeterminadas por interfaz	Número máximo de colas ENA por interfaz	Número máximo de colas ENA por instancia
hpc8a.96xlarge	32	128	512 *

> **Note**
>
> * Estos tipos de instancia cuentan con varias tarjetas de red. Otros tipos de instancia cuentan con una sola tarjeta de red. Para obtener más información, consulte Tarjetas de red.

Configuración de la asignación de colas de ENA

En los tipos de instancias compatibles, puede configurar el recuento de colas ENA para cada ENI. Use la Consola de administración de AWS, AWS CLI o PowerShell En la Consola de administración de AWS, esta configuración aparece debajo de cada interfaz de red.

> **Note**
>
> Antes de configurar las colas ENA, tenga en cuenta los siguientes requisitos:
>
> - La instancia debe detenerse antes de configurar el número de colas ENA.
> - El valor de las colas ENA debe ser una potencia de 2, como 1, 2, 4, 8, 16 o 32.

- El número de colas en una sola ENI no puede superar el número de vCPU de la instancia.

Antes de cambiar el recuento de colas, verifique el recuento actual con el siguiente comando.

AWS CLI

```
aws ec2 describe-instances --instance-id i-1234567890abcdef0
```

PowerShell

```
(Get-EC2Instance -InstanceId i-1234567890abcdef0).Instances.NetworkInterfaces |
  Select-Object NetworkInterfaceId,
    @{N='DeviceIndex';E={$_.Attachment.DeviceIndex}},
    @{N='AttachmentId';E={$_.Attachment.AttachmentId}},
    @{N='EnaQueueCount';E={$_.Attachment.EnaQueueCount}}
```

Adjuntar una interfaz de red con colas de ENA

En el siguiente ejemplo, se configuran 16 colas de ENA en una ENI.

AWS CLI

Para adjuntar una interfaz de red con colas de ENA

Use el comando attach-network-interface.

```
aws ec2 attach-network-interface \
  --network-interface-id eni-abcdef01234567890 \
  --instance-id i-1234567890abcdef0 \
  --device-index 1 \
  --ena-queue-count 16
```

PowerShell

Para adjuntar una interfaz de red con colas de ENA

Utilice el cmdlet Add-EC2NetworkInterface.

```
Add-EC2NetworkInterface `
```

```
  -NetworkInterfaceId eni-abcdef01234567890 `
  -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
  -DeviceIndex 1 `
  -EnaQueueCount 16
```

Lance una instancia con colas de ENA

En el siguiente ejemplo, se configuran 16 colas de ENA en cada una de las 3 ENI.

AWS CLI

Para lanzar una instancia con colas de ENA

Utilice el comando run-instances.

```
aws ec2 run-instances \
  --image-id ami-1234567890abcdef0 \
  --instance-type c8i.4xlarge \
  --network-interfaces \
    "[{\"DeviceIndex\":0,\"SubnetId\":\"subnet-abcdef01234567890\",\"EnaQueueCount
\":16},
      {\"DeviceIndex\":1,\"SubnetId\":\"subnet-abcdef01234567890\",\"EnaQueueCount
\":16},
      {\"DeviceIndex\":2,\"SubnetId\":\"subnet-abcdef01234567890\",\"EnaQueueCount
\":16}]"
```

PowerShell

Para lanzar una instancia con colas de ENA

Utilice el cmdlet New-EC2Instance.

```
New-EC2Instance `
  -ImageId ami-1234567890abcdef0 `
  -InstanceType c8i.4xlarge `
  -NetworkInterface @(
    @{DeviceIndex=0; SubnetId="subnet-abcdef01234567890"; EnaQueueCount=16},
    @{DeviceIndex=1; SubnetId="subnet-abcdef01234567890"; EnaQueueCount=16},
    @{DeviceIndex=2; SubnetId="subnet-abcdef01234567890"; EnaQueueCount=16}
  )
```

Modificar las colas de ENA en una interfaz de red existente

En el siguiente ejemplo, se configuran 16 colas de ENA en una ENI.

AWS CLI

Para modificar las colas de ENA en una interfaz de red

Utilice el comando modify-network-interface-attribute.

```
aws ec2 modify-network-interface-attribute \
  --network-interface-id eni-1234567890abcdef0 \
  --attachment AttachmentId=eni-attach-1234567890abcdef0,EnaQueueCount=16
```

PowerShell

Para modificar las colas de ENA en una interfaz de red

Utilice el cmdlet Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute.

```
Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute `
  -NetworkInterfaceId eni-1234567890abcdef0 `
  -Attachment_AttachmentId eni-attach-1234567890abcdef0 `
  -Attachment_EnaQueueCount 16
```

En el siguiente ejemplo, la cantidad de ENA se restablece al valor predeterminado.

AWS CLI

```
aws ec2 modify-network-interface-attribute \
  --network-interface-id eni-1234567890abcdef0 \
  --attachment AttachmentId=eni-attach-1234567890abcdef0,DefaultEnaQueueCount=true
```

PowerShell

```
Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute `
  -NetworkInterfaceId eni-1234567890abcdef0 `
  -Attachment_AttachmentId eni-attach-1234567890abcdef0 `
  -Attachment_DefaultEnaQueueCount $true
```

Solución de problemas del controlador del kernel de ENA en Linux

Elastic Network Adapter (ENA) se ha diseñado para mejorar la salud del sistema operativo y reducir la posibilidad de interrupción a largo plazo debido a errores o a comportamientos de hardware inesperados. La arquitectura ENA mantiene los errores de la unidad o el dispositivo lo más transparente posible para el sistema. En este tema se proporciona información sobre cómo solucionar problemas de ENA.

Si no puede conectarse a la instancia, comience por la sección Solucionar problemas de conectividad.

Si experimenta una degradación del rendimiento después de migrar a un tipo de instancia de sexta generación, consulte el artículo What do I need to do before I migrate my EC2 instance to a sixth generation instance to make sure that I get maximum network performance?

Si puede conectarse a la instancia, puede recopilar la información de diagnóstico usando la detección de errores y los mecanismos de recuperación que se abordan en secciones posteriores dentro de este tema.

Contenido

- Solucionar problemas de conectividad
- Mecanismo Keep-alive
- Registrar tiempo de espera de lectura
- Statistics
- Registros de errores de controlador en syslog
- Notificaciones de configuración subóptimas

Solucionar problemas de conectividad

Si pierde la conexión mientras habilita la red mejorada, puede ser que el módulo `ena` sea incompatible con el kernel en ejecución de la instancia. Esto puede ocurrir si instala el módulo para una versión de kernel específica (sin dkms o con un archivo dkms.conf incorrectamente configurado) y después se actualiza el kernel de la instancia. Si el kernel de la instancia que está cargado al arrancar no tiene un módulo `ena` correctamente instalado, la instancia no reconocerá el adaptador de red y la instancia no será alcanzable.

Habilitar las redes mejoradas para una instancia o AMI de PV también puede hacer que la instancia no sea alcanzable.

Si la instancia no es alcanzable después de habilitar las redes mejoradas con ENA, puede deshabilitar el atributo `enaSupport` de la instancia y volverá al adaptador de red.

Para inhabilitar las redes mejoradas con ENA (instancias respaldadas por EBS)

1. En el equipo local, detenga la instancia mediante la consola de Amazon EC2, el comando stop-instances (AWS CLI) o el cmdlet Stop-EC2Instance (Herramientas de AWS para PowerShell).
2. Desde el equipo local, deshabilite el atributo de red mejorada mediante el comando modify-instance-attribute con la opción `--no-ena-support` o el cmdlet Edit-EC2InstanceAttribute con el parámetro `-EnaSupport $false`.
3. En el equipo local, inicie la instancia mediante la consola de Amazon EC2, el comando start-instances o el cmdlet Start-EC2Instance.
4. (Opcional) Conéctese a la instancia e intente reinstalar el módulo `ena` con la versión de kernel actual siguiendo los pasos de Habilitar redes mejoradas con ENA en las instancias de EC2.

Para deshabilitar las redes mejoradas con ENA (instancias con respaldo en el almacenamiento de la instancia)

1. Cree una nueva AMI como se describe en Creación de una AMI basada en Amazon S3.
2. Al registrar la AMI, asegúrese de incluir la opción `--no-ena-support` en el comando stop-instances (AWS CLI) o el parámetro `-EnaSupport $false` en el cmdlet Register-EC2Image.

Mecanismo Keep-alive

El dispositivo ENA publica eventos keep-alive a intervalos establecidos (por lo general una vez por segundo). El controlador de ENA implementa un mecanismo watchdog para detectar la presencia de estos mensajes keep-alive. Si hay uno o varios mensajes, el watchdog se rearma; de lo contrario, el controlador concluye que el dispositivo experimentó un error y hace lo siguiente:

- Vuelca las estadísticas actuales en el syslog
- Restablece el dispositivo ENA
- Restablece el estado del controlador ENA

El procedimiento anterior puede dar lugar a cierta pérdida de tráfico durante un breve periodo (las conexiones TCP deberían poder recuperarse), pero no debería afectar al usuario en nada más.

El dispositivo ENA también puede solicitar indirectamente un procedimiento de restablecimiento de dispositivos, no enviando una notificación keep-alive, por ejemplo, si el dispositivo de ENA llega a un estado desconocido después de cargar una configuración irrecuperable.

El siguiente es un ejemplo del procedimiento de restablecimiento:

```
[18509.800135] ena 0000:00:07.0 eth1: Keep alive watchdog timeout. // The watchdog
 process initiates a reset
[18509.815244] ena 0000:00:07.0 eth1: Trigger reset is on
[18509.825589] ena 0000:00:07.0 eth1: tx_timeout: 0 // The driver logs the current
 statistics
[18509.834253] ena 0000:00:07.0 eth1: io_suspend: 0
[18509.842674] ena 0000:00:07.0 eth1: io_resume: 0
[18509.850275] ena 0000:00:07.0 eth1: wd_expired: 1
[18509.857855] ena 0000:00:07.0 eth1: interface_up: 1
[18509.865415] ena 0000:00:07.0 eth1: interface_down: 0
[18509.873468] ena 0000:00:07.0 eth1: admin_q_pause: 0
[18509.881075] ena 0000:00:07.0 eth1: queue_0_tx_cnt: 0
[18509.888629] ena 0000:00:07.0 eth1: queue_0_tx_bytes: 0
[18509.895286] ena 0000:00:07.0 eth1: queue_0_tx_queue_stop: 0
.......
........
[18511.280972] ena 0000:00:07.0 eth1: free uncompleted tx skb qid 3 idx 0x7 // At the
 end of the down process, the driver discards incomplete packets.
[18511.420112] [ENA_COM: ena_com_validate_version] ena device version: 0.10 //The
 driver begins its up process
[18511.420119] [ENA_COM: ena_com_validate_version] ena controller version: 0.0.1
 implementation version 1
[18511.420127] [ENA_COM: ena_com_admin_init] ena_defs : Version:[b9692e8] Build date
 [Wed Apr  6 09:54:21 IDT 2016]
[18512.252108] ena 0000:00:07.0: Device watchdog is Enabled
[18512.674877] ena 0000:00:07.0: irq 46 for MSI/MSI-X
[18512.674933] ena 0000:00:07.0: irq 47 for MSI/MSI-X
[18512.674990] ena 0000:00:07.0: irq 48 for MSI/MSI-X
[18512.675037] ena 0000:00:07.0: irq 49 for MSI/MSI-X
[18512.675085] ena 0000:00:07.0: irq 50 for MSI/MSI-X
[18512.675141] ena 0000:00:07.0: irq 51 for MSI/MSI-X
[18512.675188] ena 0000:00:07.0: irq 52 for MSI/MSI-X
[18512.675233] ena 0000:00:07.0: irq 53 for MSI/MSI-X
[18512.675279] ena 0000:00:07.0: irq 54 for MSI/MSI-X
[18512.772641] [ENA_COM: ena_com_set_hash_function] Feature 10 isn't supported
[18512.772647] [ENA_COM: ena_com_set_hash_ctrl] Feature 18 isn't supported
```

```
[18512.775945] ena 0000:00:07.0: Device reset completed successfully // The reset
 process is complete
```

Registrar tiempo de espera de lectura

La arquitectura de ENA sugiere un uso limitado de operaciones de lectura I/O mapeadas a la memoria, MMIO. El controlador del dispositivo de ENA tiene acceso a los registros de MMIO solo durante el procedimiento de inicialización.

Si los logs del controlador (disponibles en el resultado de dmesg) indican errores en las operaciones de lectura, puede ser debido a un controlador incompatible o compilado incorrectamente, un dispositivo de hardware ocupado o un error de hardware.

Las entradas de registro intermitentes que indican errores en operaciones de lectura no deben considerarse un problema, el controlador volverá a intentarlas en este caso. Sin embargo, una secuencia de entradas de registro que contenga errores de lectura indica un problema de controlador o de hardware.

A continuación se ofrece un ejemplo de una entrada de registro de controlador que indica un error en una operación de lectura debido a un tiempo de espera:

```
[ 47.113698] [ENA_COM: ena_com_reg_bar_read32] reading reg failed for timeout.
 expected: req id[1] offset[88] actual: req id[57006] offset[0]
[ 47.333715] [ENA_COM: ena_com_reg_bar_read32] reading reg failed for timeout.
 expected: req id[2] offset[8] actual: req id[57007] offset[0]
[ 47.346221] [ENA_COM: ena_com_dev_reset] Reg read32 timeout occurred
```

Statistics

Si experimente problemas de latencia o rendimiento de red insuficiente, recupere las estadísticas del dispositivo y examínelas. Estas estadísticas se obtienen mediante ethtool, como se muestra abajo:

```
[ec2-user ~]$ ethtool -S ethN
NIC statistics:
 tx_timeout: 0
 suspend: 0
 resume: 0
 wd_expired: 0
 interface_up: 1
 interface_down: 0
 admin_q_pause: 0
```

```
bw_in_allowance_exceeded: 0
bw_out_allowance_exceeded: 0
pps_allowance_exceeded: 0
conntrack_allowance_available: 450878
conntrack_allowance_exceeded: 0
linklocal_allowance_exceeded: 0
queue_0_tx_cnt: 4329
queue_0_tx_bytes: 1075749
queue_0_tx_queue_stop: 0
...
```

Los parámetros de resultado del siguiente comando se describen a continuación:

`tx_timeout`: *N*

El número de veces que se activó el watchdog Netdev.

`suspend`: *N*

El número de veces que el controlador realizó una operación de suspensión.

`resume`: *N*

El número de veces que el controlador realizó una operación de reanudación.

`wd_expired`: *N*

El número de veces que el controlador no recibió el evento keep-alive en los tres segundos anteriores.

`interface_up`: *N*

El número de veces que se activó la interfaz de ENA.

`interface_down`: *N*

El número de veces que se desactivó la interfaz de ENA.

`admin_q_pause`: *N*

El número de veces que la cola de administración no se encontró en un estado de ejecución.

`bw_in_allowance_exceeded`: *N*

El número de paquetes formados en cola o eliminados el ancho de banda agregado entrante superó el máximo de la instancia.

`bw_out_allowance_exceeded`: *N*

El número de paquetes en cola o eliminados porque el ancho de banda agregado saliente superó el máximo de la instancia.

`pps_allowance_exceeded`: *N*

El número de paquetes en cola o eliminados porque el PPS bidireccional superó el máximo de la instancia. *

`conntrack_allowance_available`: *N*

La cantidad de conexiones rastreadas que puede establecer la instancia antes de alcanzar el límite de conexiones rastreadas de ese tipo de instancia. Solo disponible para instancias basadas en Nitro. No compatibles con instancias de FreeBSD ni con entornos de DPDK.

`conntrack_allowance_exceeded`: *N*

El número de paquetes eliminados porque el seguimiento de conexiones superó el máximo de la instancia y no se pudieron establecer nuevas conexiones. Esto puede provocar la pérdida de paquetes para el tráfico hacia o desde la instancia.

`linklocal_allowance_exceeded`: *N*

El número de paquetes eliminados porque el PPS del tráfico a los servicios proxy locales superó el máximo para la interfaz de red. Esto afecta al tráfico del servicio DNS de Amazon, el servicio de metadatos de instancias y el Servicio de sincronización temporal de Amazon, pero no afecta al tráfico de los solucionadores DNS personalizados.

`queue_`*N*`_tx_cnt`: *N*

El número de paquetes transmitidos para esta cola.

`queue_`*N*`_tx_bytes`: *N*

El número de bytes transmitidos para esta cola.

`queue_`*N*`_tx_queue_stop`: *N*

El número de veces que la cola *N* se llenó y se paró.

`queue_`*N*`_tx_queue_wakeup`: *N*

El número de veces que la cola *N* se reanudó después de pararse.

`queue_N_tx_dma_mapping_err`: *N*

Cuenta de errores de acceso directo a memoria. Si este valor no es 0, significa que los recursos del sistema están bajos.

`queue_N_tx_linearize`: *N*

El número de veces que se intentó la linearización SKB para esta cola.

`queue_N_tx_linearize_failed`: *N*

El número de veces que la linearización SKB para esta cola dio error.

`queue_N_tx_napi_comp`: *N*

El número de veces que el controlador `napi` llamó a `napi_complete` para esta cola.

`queue_N_tx_tx_poll`: *N*

El número de veces que el controlador `napi` se programó para esta cola.

`queue_N_tx_doorbells`: *N*

El número de timbres de transmisión para esta cola.

`queue_N_tx_prepare_ctx_err`: *N*

El número de veces que `ena_com_prepare_tx` dio error para esta cola.

`queue_N_tx_bad_req_id`: *N*

`req_id` no válido para esta cola. El `req_id` válido es cero, menos `queue_size`, menos 1.

`queue_N_tx_llq_buffer_copy`: *N*

El número de paquetes cuyo tamaño de encabezados es mayor que la entrada llq para esta cola.

`queue_N_tx_missed_tx`: *N*

El número de paquetes que quedaron incompletos para esta cola.

`queue_N_tx_unmask_interrupt`: *N*

El número de veces que se desenmascaró la interrupción de tx para esta cola.

`queue_N_rx_cnt`: *N*

El número de paquetes que se recibió para esta cola.

`queue_N_rx_bytes`: *N*

El número de bytes que se recibió para esta cola.

`queue_N_rx_rx_copybreak_pkt`: *N*

El número de veces que la cola rx recibió un paquete cuyo tamaño es menor que el del paquete rx_copybreak para esta cola.

`queue_N_rx_csum_good`: *N*

El número de veces que la cola rx recibió un paquete en el que se verificó la suma de comprobación y era correcta para esta cola.

`queue_N_rx_refil_partial`: *N*

El número de veces que el controlador no logró rellenar la porción vacía de la cola rx con los búferes para esta cola. Si este valor no es 0, indica que los recursos de memoria están bajos.

`queue_N_rx_bad_csum`: *N*

El número de veces que la cola `rx` tuvo una suma de comprobación incorrecta para esta cola (solo si se admite la descarga de la suma de comprobación de rx).

`queue_N_rx_page_alloc_fail`: *N*

El número de veces que la asignación de página para esta cola dio error. Si este valor no es 0, indica que los recursos de memoria están bajos.

`queue_N_rx_skb_alloc_fail`: *N*

El número de veces que la asignación de SKB para esta cola dio error. Si este valor no es 0, indica que los recursos del sistema están bajos.

`queue_N_rx_dma_mapping_err`: *N*

Cuenta de errores de acceso directo a memoria. Si este valor no es 0, significa que los recursos del sistema están bajos.

`queue_N_rx_bad_desc_num`: *N*

Demasiados búferes por paquete. Si este valor no es 0, indica el uso de búferes muy pequeños.

`queue_N_rx_bad_req_id`: *N*

El req_id para esta cola no es válido. El req_id válido es de [0, queue_size - 1].

`queue_N_rx_empty_rx_ring`: *N*

El número de veces que la cola rx estuvo vacía para esta cola.

`queue_N_rx_csum_unchecked: N`

El número de veces que la cola rx recibió un paquete cuya suma de comprobación no se verificó para esta cola.

`queue_N_rx_xdp_aborted: N`

El número de veces que un paquete XDP se clasificó como XDP_ABORT.

`queue_N_rx_xdp_drop: N`

El número de veces que un paquete XDP se clasificó como XDP_DROP.

`queue_N_rx_xdp_pass: N`

El número de veces que un paquete XDP se clasificó como XDP_PASS.

`queue_N_rx_xdp_tx: N`

El número de veces que un paquete XDP se clasificó como XDP_TX.

`queue_N_rx_xdp_invalid: N`

El número de veces que el código devuelto XDP para el paquete no era válido.

`queue_N_rx_xdp_redirect: N`

El número de veces que un paquete XDP se clasificó como XDP_REDIRECT.

`queue_N_xdp_tx_cnt: N`

El número de paquetes transmitidos para esta cola.

`queue_N_xdp_tx_bytes: N`

El número de bytes transmitidos para esta cola.

`queue_N_xdp_tx_queue_stop: N`

El número de veces que esta cola se llenó y se detuvo.

`queue_N_xdp_tx_queue_wakeup: N`

El número de veces que esta cola se reanudó después de detenerse.

`queue_N_xdp_tx_dma_mapping_err: N`

Cuenta de errores de acceso directo a memoria. Si este valor no es 0, significa que los recursos del sistema están bajos.

`queue_N_xdp_tx_linearize`: *N*

El número de veces que se intentó la linealización del búfer XDP para esta cola.

`queue_N_xdp_tx_linearize_failed`: *N*

El número de veces que se produjo un error en la linealización del búfer XDP para esta cola.

`queue_N_xdp_tx_napi_comp`: *N*

El número de veces que el controlador napi llamó napi_complete para esta cola.

`queue_N_xdp_tx_tx_poll`: *N*

El número de veces que se programó el controlador napi para esta cola.

`queue_N_xdp_tx_doorbells`: *N*

El número de timbres de transmisión para esta cola.

`queue_N_xdp_tx_prepare_ctx_err`: *N*

El número de veces que ena_com_prepare_tx dio error para esta cola. Este valor debe ser siempre cero; si no es así, consulte los logs del controlador.

`queue_N_xdp_tx_bad_req_id`: *N*

El req_id para esta cola no es válido. El req_id válido es de [0, queue_size - 1].

`queue_N_xdp_tx_llq_buffer_copy`: *N*

El número de paquetes cuyos encabezados se copiaron usando la copia del búfer llq para esta cola.

`queue_N_xdp_tx_missed_tx`: *N*

El número de veces que una entrada de cola tx perdió un tiempo de espera de finalización para esta cola.

`queue_N_xdp_tx_unmask_interrupt`: *N*

El número de veces que se desenmascaró la interrupción de tx para esta cola.

`ena_admin_q_aborted_cmd`: *N*

El número total de comandos admin que se anularon. Esto sucede, por lo general, durante el procedimiento de autorrecuperación.

`ena_admin_q_submitted_cmd`: *N*

El número de timbres de cola admin.

`ena_admin_q_completed_cmd`: *N*

El número de finalizaciones de la cola admin.

`ena_admin_q_out_of_space`: *N*

El número de veces que el controlador intentó enviar un nuevo comando admin, pero la cola estaba llena.

`ena_admin_q_no_completion`: *N*

El número de veces que el controlador no logró una finalización admin para un comando.

Registros de errores de controlador en syslog

El controlador de ENA escribe mensajes de registro en syslog durante el arranque del sistema. Puede examinarlo para buscar errores si está experimentando problemas. A continuación puede ver un ejemplo de información registrada por el controlador de ENA en syslog durante el arranque del sistema, junto con algunas anotaciones para mensajes seleccionados.

```
Jun  3 22:37:46 ip-172-31-2-186 kernel: [  478.416939] [ENA_COM:
 ena_com_validate_version] ena device version: 0.10
Jun  3 22:37:46 ip-172-31-2-186 kernel: [  478.420915] [ENA_COM:
 ena_com_validate_version] ena controller version: 0.0.1 implementation version 1
Jun  3 22:37:46 ip-172-31-2-186 kernel: [  479.256831] ena 0000:00:03.0: Device
 watchdog is Enabled
Jun  3 22:37:46 ip-172-31-2-186 kernel: [  479.672947] ena 0000:00:03.0: creating 8 io
 queues. queue size: 1024
Jun  3 22:37:46 ip-172-31-2-186 kernel: [  479.680885] [ENA_COM:
 ena_com_init_interrupt_moderation] Feature 20 isn't supported  // Interrupt moderation
 is not supported by the device
Jun  3 22:37:46 ip-172-31-2-186 kernel: [  479.691609] [ENA_COM:
 ena_com_get_feature_ex] Feature 10 isn't supported // RSS HASH function configuration
 is not supported by the
 device
Jun  3 22:37:46 ip-172-31-2-186 kernel: [  479.694583] [ENA_COM:
 ena_com_get_feature_ex] Feature 18 isn't supported //RSS HASH input source
 configuration is not supported by the device
Jun  3 22:37:46 ip-172-31-2-186 kernel: [  479.697433] [ENA_COM:
 ena_com_set_host_attributes] Set host attribute isn't supported
```

```
Jun  3 22:37:46 ip-172-31-2-186 kernel: [  479.701064] ena 0000:00:03.0 (unnamed
 net_device) (uninitialized): Cannot set host attributes
Jun  3 22:37:46 ip-172-31-2-186 kernel: [  479.704917] ena 0000:00:03.0: Elastic
 Network Adapter (ENA) found at mem f3000000, mac addr 02:8a:3c:1e:13:b5 Queues 8
Jun  3 22:37:46 ip-172-31-2-186 kernel: [  480.805037] EXT4-fs (xvda1): re-mounted.
 Opts: (null)
Jun  3 22:37:46 ip-172-31-2-186 kernel: [  481.025842] NET: Registered protocol family
 10
```

¿Qué tipo de errores se puede omitir?

Las advertencias siguientes que aparecen en el registro de errores del sistema se puede omitir para ENA:

La configuración de atributos de host no es compatible

Los atributos de host no se admiten con este dispositivo.

Error al asignar un búfer para la cola de recepción (rx queue

Este en un error recuperable que indica que podría haber habido una presión de memoria cuando se produjo.

La característica *X* no es compatible

La característica mencionada no es compatible con ENA. Entre los valores posibles para *X* se incluyen:

- 10: la configuración de la función Hash de RSS no es compatible con este dispositivo.
- 12: la configuración de la tabla de indirección de RSS no es compatible con este dispositivo.
- 18: la configuración de la entrada de Hash de RSS no es compatible con este dispositivo.
- 20: la moderación de interrupciones no es compatible con este dispositivo.
- 27: el controlador del Elastic Network Adapter no admite sondear las capacidades de Ethernet desde snmpd.

La configuración de AENQ ha fallado

El ENA no es compatible con la configuración AENQ.

Intentando configurar eventos de AENQ no compatibles

Este error indica que se está intentando establecer un grupo de eventos de AENQ no admitido por ENA.

Notificaciones de configuración subóptimas

El dispositivo ENA detecta ajustes de configuración subóptimos en el controlador que usted puede cambiar. El dispositivo notifica al controlador ENA y registra una advertencia en la consola. En el ejemplo siguiente se muestra el formato del mensaje de advertencia.

```
Sub-optimal configuration notification code: 1. Refer to AWS ENA documentation for
 additional details and mitigation options.
```

La siguiente lista muestra los detalles del código de la notificación y las acciones recomendadas en caso de que la configuración no sea óptima.

- Código 1: no se recomienda el uso de ENA Express con una configuración de LLQ amplio

  El ENI de ENA Express está configurado con un LLQ amplio. Esta configuración no es óptima y podría afectar al rendimiento de ENA Express. Le recomendamos que desactive la configuración de LLQ amplio cuando utilice los ENI de ENA Express de la siguiente manera.

  ```
  sudo rmmod ena && sudo modprobe ena force_large_llq_header=0
  ```

  Para obtener más información sobre la configuración óptima de ENA Express, consulte Mejorar el rendimiento de la red entre las instancias de EC2 con ENA Express.
- Código 2: no se recomienda la ENI de ENA Express con una profundidad de cola de Tx inferior a la óptima

  La ENI de ENA Express está configurada con una profundidad de cola de Tx inferior a la óptima. Esta configuración podría afectar al rendimiento de ENA Express. Le recomendamos que amplíe todas las colas de Tx al valor máximo para la interfaz de red cuando utilice las ENI de ENA Express de la siguiente manera.

  Puede ejecutar los siguientes comandos ethtool para ajustar el tamaño de LLQ. Para obtener más información sobre cómo controlar, consultar y habilitar Wide-LLQ, consulte el tema Large Low-Latency Queue (Large LLQ) del controlador del kernel de Linux para la documentación ENA en el repositorio de GitHub de Amazon Drivers.

  ```
  ethtool -g interface
  ```

  Defina sus colas de Tx a la profundidad máxima:

```
ethtool -G interface tx depth
```

Para obtener más información sobre la configuración óptima de ENA Express, consulte Mejorar el rendimiento de la red entre las instancias de EC2 con ENA Express.

- Código 3: ENA con un tamaño LLQ normal y un tráfico de paquetes de Tx que supera el tamaño máximo de encabezado admitido

  De forma predeterminada, ENA LLQ admite un tamaño de encabezado de paquete Tx de hasta 96 bytes. Si el tamaño del encabezado del paquete es superior a 96 bytes, el paquete se descarta. Para mitigar este problema, le recomendamos que habilite Wide-LLQ, que aumenta el tamaño del encabezado de paquete Tx admitido hasta un máximo de 224 bytes.

  Sin embargo, al activar Wide-LLQ, el tamaño máximo del anillo Tx se reduce de 1000 a 512 entradas. Wide-LLQ está activado de forma predeterminada para todos los tipos de instancias de Nitro v4 y posteriores.

  - Los tipos de instancias de Nitro v4 tienen un tamaño de anillo Tx Wide-LLQ máximo predeterminado de 512 entradas, que no se puede cambiar.
  - Los tipos de instancias de Nitro v5 tienen un tamaño de anillo Tx Wide-LLQ predeterminado de 512 entradas, que puede aumentar hasta 1000 entradas.

  Puede ejecutar los siguientes comandos ethtool para ajustar el tamaño de LLQ. Para obtener más información sobre cómo controlar, consultar y habilitar Wide-LLQ, consulte el tema Large Low-Latency Queue (Large LLQ) del controlador del kernel de Linux para la documentación ENA en el repositorio de GitHub de Amazon Drivers.

  Encuentre la profundidad máxima para sus colas de Tx:

  ```
  ethtool -g interface
  ```

  Defina sus colas de Tx a la profundidad máxima:

  ```
  ethtool -G interface tx depth
  ```

Solución de problemas del controlador Elastic Network Adapter para Windows

El Elastic Network Adapter (ENA) está diseñado para mejorar el estado del sistema operativo y reducir el comportamiento inesperado del hardware o los errores que pueden interrumpir el funcionamiento de su instancia de Windows. La arquitectura ENA mantiene los errores de la unidad o el dispositivo lo más transparente posible para el sistema operativo.

Recopilar información de diagnóstico de la instancia

Los pasos para abrir las herramientas del sistema operativo (SO) Windows varían según la versión del SO instalada en la instancia. En las siguientes secciones, utilizamos el diálogo Ejecutar para abrir las herramientas, que funciona igual en todas las versiones del sistema operativo. Sin embargo, puede acceder a estas herramientas utilizando el método que prefiera.

Acceso al cuadro de diálogo Ejecutar

- Uso de la combinación de teclas del logotipo de Windows: `Windows` + `R`
- Utilizar la barra de búsqueda:
  - Escriba `run` en la barra de búsqueda.
  - Seleccione la aplicación Ejecutar de los resultados de la búsqueda.

Algunos pasos requieren el menú de contexto para acceder a las propiedades o acciones sensibles al contexto. Hay varias formas de hacerlo, según su versión y el hardware de su sistema operativo.

Accede al menú de contexto

- Con el ratón: haga clic con el botón derecho en un elemento para abrir su menú de contexto.
- Uso del teclado:
  - En función de la versión del sistema operativo, utilice `Shift` + `F10`, o bien `Ctrl` + `Shift` + `F10`.
  - Si tiene la tecla de contexto en el teclado (tres líneas horizontales en un cuadro), seleccione el elemento que desee y, a continuación, presione la tecla de contexto.

Si puede conectarse a su instancia, utilice las siguientes técnicas para recopilar información de diagnóstico para solucionar problemas.

Verificar el estado del dispositivo ENA

Para verificar el estado del controlador de Windows ENA mediante el administrador de dispositivos de Windows, siga estos pasos:


1. Abra el icono Ejecutar mediante alguno de los métodos descritos en la sección anterior.
2. Para abrir el administrador de dispositivos de Windows, ingrese `devmgmt.msc` en el cuadro Run (Ejecutar).
3. Seleccione Aceptar. Se abre la ventana del administrador de dispositivos.
4. Seleccione la flecha a la izquierda de Adaptadores de red para ampliar la lista.
5. Elija el nombre o abra el menú de contexto de Amazon Elastic Network Adapter y luego seleccione Propiedades. Se abre el cuadro de diálogo Propiedades del adaptador de red elástico de Amazon.
6. Compruebe que el mensaje de la pestaña General diga “Este dispositivo funciona correctamente”.

Investigar mensajes de eventos del controlador

Para revisar los registros de eventos del controlador de Windows ENA mediante el lector de eventos de Windows, siga estos pasos:

1. Abra el icono Run (Ejecutar) mediante alguno de los métodos descritos en la sección anterior.
2. Para abrir el lector de eventos de Windows, ingrese `eventvwr.msc` en el cuadro Ejecutar.
3. Seleccione Aceptar. Se abrirá la ventana del lector de eventos.
4. Amplíe el menú Registros de Windows y, a continuación, elija Sistema.
5. En Acciones, en el panel superior derecho, elija Filtrar registro actual. Se muestra el cuadro de diálogo de filtrado.
6. En el cuadro Orígenes de eventos, ingrese `ena`. Esto limita los resultados a los eventos generados por el controlador de Windows ENA.
7. Seleccione OK. Muestra los resultados del registro de eventos filtrados en las secciones de detalles de la ventana.
8. Para obtener más detalles, seleccione un mensaje de evento de la lista.

En el siguiente ejemplo, se muestra un evento de controlador ENA en la lista de eventos del sistema del lector de eventos de Windows:



Resumen de mensajes de evento

En la tabla siguiente, se muestran los mensajes de eventos que genera el controlador de Windows ENA.

Input

ID de evento	Descripción del evento del controlador ENA	Tipo
5001	El hardware no tiene recursos	Error
5002	El adaptador ha detectado un error de hardware	Error
5005	Se ha agotado el tiempo de espera del adaptador en el funcionamiento del NDIS que no se completó oportunam ente	Error
5032	El adaptador no ha podido restablecer el dispositivo	Error

ID de evento	Descripción del evento del controlador ENA	Tipo
5200	Se ha inicializado el adaptador	Informativo
5201	Se ha detenido el adaptador	Informativo
5202	Se ha pausado el adaptador	Informativo
5203	Se ha reiniciado el adaptador	Informativo
5204	El adaptador se ha apagado	Informativo
5205	Se ha restablecido el adaptador	Error
5206	El adaptador ha sido eliminado sorpresivamente	Error
5208	Error en la rutina de inicializ ación del adaptador	Error
5210	El adaptador ha encontrado y recuperado correctamente un problema interno	Error

Revisar las métricas de rendimiento

El controlador ENA de Windows publica métricas de rendimiento de la red desde las instancias en las que están habilitadas. Puede ver y habilitar métricas en la instancia mediante la aplicación nativa Performance Monitor (Monitor de rendimiento). Para obtener más información acerca de las métricas que produce el controlador ENA para Windows, consulte Supervisar el rendimiento de la red para ajustes ENA en la instancia de EC2.

En los casos en que las métricas de ENA están habilitadas y el agente de Amazon CloudWatch está instalado, CloudWatch recopila las métricas asociadas a los contadores del Monitor de rendimiento de Windows, así como algunas métricas avanzadas para ENA. Estas métricas se recopilan además de las métricas habilitadas de forma predeterminada en las instancias de EC2. Para obtener más

información acerca de las métricas, consulte Métricas recopiladas por el agente de CloudWatch en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch.

> **Note**
>
> Las métricas de rendimiento están disponibles para las versiones 2.4.0 y posteriores del controlador de ENA (también para la versión 2.2.3). La versión 2.2.4 del controlador de ENA se revirtió debido a la posible disminución del rendimiento en las instancias de EC2 de sexta generación. Le recomendamos que actualice a la versión actual del controlador para asegurarse de tener las últimas actualizaciones.

Algunas de las formas en las que puede utilizar las métricas de rendimiento incluyen:

- Solucione problemas de rendimiento de instancias.
- Elija el tamaño de instancia adecuado para una carga de trabajo.
- Planifique de forma proactiva las actividades de escalado.
- Aplicaciones de referencia para determinar si maximizan el rendimiento disponible en una instancia.

Frecuencia de actualización

De forma predeterminada, el controlador actualiza las métricas mediante un intervalo de 1 segundo. Sin embargo, la aplicación que recupera las métricas podría utilizar un intervalo diferente para las encuestas. Puede cambiar el intervalo de actualización en el Administrador de dispositivos mediante las propiedades avanzadas del controlador.

Para cambiar el intervalo de actualización de métricas del controlador de Windows ENA, siga estos pasos:

1. Abra el icono Run (Ejecutar) mediante alguno de los métodos descritos en la sección anterior.
2. Para abrir el administrador de dispositivos de Windows, ingrese `devmgmt.msc` en el cuadro Run (Ejecutar).
3. Seleccione Aceptar. Se abre la ventana del administrador de dispositivos.
4. Seleccione la flecha a la izquierda de Adaptadores de red para ampliar la lista.


5. Elija el nombre o abra el menú de contexto de Amazon Elastic Network Adapter y luego seleccione Propiedades. Se abre el cuadro de diálogo Propiedades del adaptador de red elástico de Amazon.
6. Abra la pestaña Avanzado en la ventana emergente.
7. Desde la lista Propiedades, elija Intervalo de actualización de métricas para cambiar el valor.
8. Elija Aceptar cuando haya terminado.

Investigar notificaciones de configuración subóptimas


El dispositivo ENA detecta ajustes de configuración subóptimos en el controlador que usted puede cambiar. El dispositivo notifica al controlador ENA y registra una notificación de evento. Revisar los eventos subóptimos en el Visor de eventos de Windows

1. Abra el icono Run (Ejecutar) mediante alguno de los métodos descritos en la sección anterior.
2. Para abrir el lector de eventos de Windows, ingrese `eventvwr.msc` en el cuadro Ejecutar.
3. Seleccione Aceptar. Se abrirá la ventana del lector de eventos.
4. Amplíe el menú Registros de Windows y, a continuación, elija Sistema.
5. En Acciones, en el panel superior derecho, elija Filtrar registro actual. Se muestra el cuadro de diálogo de filtrado.
6. En el cuadro Orígenes de eventos, ingrese `ena`. Esto limita los resultados a los eventos generados por el controlador de Windows ENA.
7. Seleccione Aceptar. Muestra los resultados del registro de eventos filtrados en las secciones de detalles de la ventana.

Los eventos con `5900`0 ID le notifican los resultados de configuración que no son óptimos. Abra el menú contextual (clic con el botón derecho) en un evento y elija Propiedades del evento para abrir una vista detallada, o seleccione Panel de vista previa en el menú Ver para ver el mismo detalle.



Abra la pestaña Detalles para ver el código del evento. En la sección Datos binarios: en palabras, la última palabra es el código.



La siguiente lista muestra los detalles del código de la notificación y las acciones recomendadas en caso de que la configuración no sea óptima.

- Código **1**: no se recomienda el uso de ENA Express con una configuración de LLQ amplio

El ENI de ENA Express está configurado con un LLQ amplio. Esta configuración no es óptima y podría afectar al rendimiento de ENA Express. Le recomendamos que desactive la configuración de LLQ amplio cuando utilice los ENI de ENA Express de la siguiente manera.

1. Para abrir el administrador de dispositivos de Windows, ingrese `devmgmt.msc` en el cuadro Ejecutar.
2. Seleccione Aceptar. Se abre la ventana del administrador de dispositivos.
3. Seleccione la flecha a la izquierda de Adaptadores de red para ampliar la lista.
4. Abra las propiedades del dispositivo para `Amazon Elastic Network Adapter`.
5. Desde ahí, abra la pestaña Avanzado para realizar los cambios.
6. Seleccione la propiedad LLQ Header Size Policy y establezca su valor en `Normal (128 Bytes)`.
7. Elija Aceptar para guardar los cambios.

- Código **2**: no se recomienda la ENI de ENA Express con una profundidad de cola de Tx inferior a la óptima

  La ENI de ENA Express está configurada con una profundidad de cola de Tx inferior a la óptima. Esta configuración podría afectar al rendimiento de ENA Express. Le recomendamos que amplíe todas las colas de Tx al valor máximo para la interfaz de red cuando utilice las ENI de ENA Express de la siguiente manera.

  Siga estos pasos para aumentar las colas de Tx a la profundidad máxima:

  1. Para abrir el administrador de dispositivos de Windows, ingrese `devmgmt.msc` en el cuadro Ejecutar.
  2. Seleccione Aceptar. Se abre la ventana del administrador de dispositivos.
  3. Seleccione la flecha a la izquierda de Adaptadores de red para ampliar la lista.
  4. Abra las propiedades del dispositivo para `Amazon Elastic Network Adapter`.
  5. Desde ahí, abra la pestaña Avanzado para realizar los cambios.
  6. Seleccione la propiedad Transmitir búferes y establezca su valor en el máximo admitido.
  7. Elija Aceptar para guardar los cambios.

Restablecimiento del adaptador ENA

El proceso de restablecimiento se inicia cuando el controlador de Windows ENA detecta un error en un adaptador y marca el adaptador como incorrecto. El controlador no puede restablecerse por sí mismo, por lo que depende del sistema operativo para verificar el estado del adaptador y llamar al identificador de restablecimiento del controlador de Windows ENA. El proceso de restablecimiento podría dar lugar a un breve periodo en el que se produce una pérdida de tráfico. Sin embargo, las conexiones TCP deberían poder recuperarse.

El adaptador ENA también puede solicitar indirectamente un procedimiento de restablecimiento del dispositivo, al no enviar una notificación de mantenimiento. Por ejemplo, si el adaptador ENA llega a un estado desconocido después de cargar una configuración irrecuperable, podría dejar de enviar notificaciones persistentes.

Causas comunes para restablecer el adaptador ENA

- Faltan mensajes persistentes

  El adaptador ENA publica eventos persistentes a intervalos establecidos (por lo general una vez por segundo). El controlador de Windows ENA implementa un mecanismo watchdog para verificar periódicamente la presencia de estos mensajes persistentes. Si detecta uno o más mensajes nuevos desde la última vez que lo verificó, registra un resultado satisfactorio. De lo contrario, el controlador concluye que el dispositivo ha sufrido un error e inicia una secuencia de restablecimiento.
- Los paquetes están atascados en las colas de transmisión

  El adaptador ENA verifica que los paquetes fluyan a través de las colas de transmisión según lo esperado. El controlador de Windows ENA detecta si los paquetes se atascan e inicia una secuencia de restablecimiento si esto sucede.
- Tiempo de espera de lectura para los registros de E/S asignadas para memoria (MMIO)

  A fin de limitar las operaciones de lectura de E/S asignadas para memoria (MMIO), el controlador de Windows ENA accede a los registros MMIO solo durante los procesos de inicialización y restablecimiento. Si el controlador detecta un tiempo de espera, se lleva a cabo una de las siguientes acciones, según el proceso que se esté ejecutando:

  - Si se detecta un tiempo de espera durante la inicialización, el flujo falla, lo que hace que el controlador muestre un signo de exclamación amarillo junto al adaptador ENA en el Administrador de dispositivos de Windows.

- Si se detecta un tiempo de espera durante el restablecimiento, el flujo falla. A continuación, el sistema operativo inicia una eliminación sorpresa del adaptador ENA y lo recupera al detener e iniciar el adaptador que se eliminó. Para obtener más información sobre la eliminación sorpresa de una tarjeta de interfaz de red (NIC), consulte Manejo de la eliminación sorpresa de una NIC en la documentación para el Desarrollador de hardware de Microsoft Windows.

Escenarios de solución de problemas

Los siguientes escenarios pueden ayudarlo a solucionar problemas que pudieran surgir con el controlador de Windows ENA. Le recomendamos que comience con la actualización del controlador ENA, si no tiene la última versión. Para encontrar el controlador más reciente para la versión del sistema operativo Windows, consulte Seguimiento del lanzamiento de la versión del controlador de Windows de ENA.

Versión inesperada del controlador ENA instalado

Descripción

Tras seguir los pasos para instalar una versión específica del controlador ENA, el Administrador de dispositivos de Windows muestra que Windows ha instalado una versión diferente del controlador ENA.

Causa

Al ejecutar la instalación de un paquete de controladores, Windows clasifica todos los paquetes de controladores válidos para el dispositivo determinado en el almacén de controladores local antes de que comience. A continuación, seleccione el paquete con el valor de clasificación más bajo como el que mejor coincide. Puede ser diferente del paquete que pretendía instalar. Para obtener más información sobre el proceso de selección de paquetes de controladores de dispositivos, consulte Cómo selecciona Windows un paquete de controladores para un dispositivo en el sitio web de documentación de Microsoft.

Solución

Para asegurarse de que Windows instale la versión del paquete de controladores que haya elegido, puede eliminar los paquetes de controladores de menor rango de la Tienda de controladores con la herramienta de línea de comandos PNPUtil.

Para actualizar el controlador ENA, siga estos pasos:

1. Conéctese a la instancia e inicie sesión como administrador local.
2. Abra la ventana de propiedades del Administrador de dispositivos, tal como se describe en la sección Verificar el estado del dispositivo ENA. Se abre la pestaña General de la ventana Propiedades del adaptador de red elástico de Amazon.
3. Abra la pestaña Controlador.
4. Elija Actualizar controlador. Se abre el cuadro de diálogo Actualizar el software del controlador: adaptador de red elástico de Amazon.
   a. En la página ¿Cómo desea buscar el software de controlador?, elija Buscar software de controlador en el equipo.
   b. En la página Buscar el software del controlador en su ordenador, seleccione Déjame elegir de la lista de controladores de dispositivos de mi equipo, que se encuentra debajo de la barra de búsqueda.
   c. En la página Seleccionar el controlador de dispositivo que desea instalar para este equipo, elija Tener disco....
   d. En la ventana Instalar desde disco, seleccione Examinar... , junto a la ubicación del archivo en el menú desplegable.
   e. Navegue hasta la ubicación en la que descargó el paquete de controladores ENA de destino. Seleccione el archivo nombrado `ena.inf` y elija Abrir.
   f. Para iniciar la instalación, seleccione Aceptar y, a continuación, seleccione Siguiente.
5. Si el instalador no reinicia automáticamente la instancia, ejecute el cmdlet de PowerShell Restart-Computer.


```
PS C:\> Restart-Computer
```

Advertencia de dispositivo para el controlador ENA

Descripción

El icono del adaptador ENA en la sección Adaptadores de red del Administrador de dispositivos muestra un signo de advertencia (un triángulo amarillo con un signo de exclamación en su interior).

En el siguiente ejemplo, se muestra un adaptador ENA con el icono de advertencia del Administrador de dispositivos de Windows:



Causa

Esta advertencia de dispositivo suele deberse a problemas de entorno, que pueden requerir más investigación y, a menudo, requerir un proceso de eliminación para determinar la causa subyacente. Para obtener una lista completa de los errores de dispositivo, consulte Mensajes de error del Administrador de dispositivos en la documentación de Microsoft.

Solución

La solución para la advertencia de este dispositivo depende de la causa raíz. El proceso de eliminación descrito aquí incluye algunos pasos básicos para ayudar a identificar y resolver los problemas más comunes que podrían tener una solución sencilla. Se requiere un análisis de causa raíz adicional cuando estos pasos no resuelven el problema.

Siga estos pasos para ayudar a identificar y resolver problemas comunes:

1. Detener e iniciar el dispositivo

   Abra la ventana de propiedades del Administrador de dispositivos, tal como se describe en la sección Verificar el estado del dispositivo ENA. Se abre la pestaña General de la ventana Propiedades de Amazon Elastic Network Adapter, donde Estado del dispositivo muestra el código de error y un mensaje breve.

   a. Abra la pestaña Driver (Controlador).
   b. Elija Desactivar dispositivo y responda Sí al mensaje de advertencia que aparecerá.
   c. Elija Habilitar dispositivo.
2. Detenga e inicie la instancia de EC2

   Si el adaptador sigue mostrando el icono de advertencia en el Administrador de dispositivos, el siguiente paso es detener e iniciar la instancia de EC2. Esto vuelve a iniciar la instancia en un hardware diferente en la mayoría de los casos.
3. Investigar el posible problema de los recursos de instancia

   Si ha detenido e iniciado la instancia de EC2 y el problema continúa, esto podría indicar un problema de recursos en la instancia, como memoria insuficiente.

Tiempo de espera de conexión con el restablecimiento del adaptador (códigos de error 5007, 5205)

Descripción

El lector de eventos Windows muestra el tiempo de espera del adaptador y los eventos de restablecimiento que se producen en conjunto para los adaptadores ENA. Los mensajes se parecen a los siguientes ejemplos:

- ID de evento 5007: Amazon Elastic Network Adapter: se ha agotado el tiempo de espera durante una operación.
- ID de evento 5205: Amazon Elastic Network Adapter: se ha iniciado el restablecimiento del adaptador.

Reestablecer el adaptador provoca una interrupción mínima del tráfico. Incluso cuando haya varios reinicios, sería inusual que provocaran cualquier interrupción grave de la red.

Causa

Esta secuencia de eventos indica que el controlador de Windows ENA inició un restablecimiento de un adaptador ENA que no respondía. Sin embargo, el mecanismo que utiliza el controlador de dispositivo para detectar este problema está sujeto a falsos positivos como resultado de la falta de CPU 0.

Solución

Si esta combinación de errores se produce con frecuencia, verifique las asignaciones de recursos para ver dónde pueden resultar útiles hacer ajustes.

1. Abra el icono Run (Ejecutar) mediante alguno de los métodos descritos en la sección anterior.
2. Para abrir el Monitor de recursos de Windows, ingrese `resmon` en el cuadro Ejecutar.
3. Seleccione Aceptar. Se abre la ventana del Monitor de recursos.
4. Abra la pestaña CPU. Los gráficos de uso por CPU se muestran en el lado derecho de la ventana del Monitor de recursos.
5. Verifique los niveles de uso de la CPU 0 para ver si son demasiado altos.

Recomendamos configurar RSS a fin de excluir la CPU 0 para el adaptador ENA en tipos de instancias más grandes (más de 16 vCPU). Para los tipos de instancias más pequeños, la configuración de RSS podría mejorar la experiencia. Sin embargo, dado que hay menos núcleos

disponibles, es necesario realizar pruebas para garantizar que la restricción de los núcleos de CPU no afecte negativamente al rendimiento.

Utilice el comando Set-NetAdapterRss a fin de configurar RSS para el adaptador ENA, tal y como se muestra en el ejemplo siguiente.

```
Set-NetAdapterRss -name (Get-NetAdapter | Where-Object {$_.InterfaceDescription -like
 "*Elastic*"}).Name -Baseprocessorgroup 0 -BaseProcessorNumber 1
```

La migración a una infraestructura de instancias de sexta generación afecta al rendimiento o la conexión

Descripción

Si migra a una instancia de EC2 de sexta generación, es posible que experimente una reducción en el rendimiento o errores en los datos adjuntos de ENA si no ha actualizado la versión del controlador de Windows ENA.

Causa

Los tipos de instancias de EC2 de sexta generación requieren la siguiente versión mínima del controlador de ENA para Windows, según el sistema operativo (SO) de la instancia.

Versión mínima

Versión de Windows Server	Versión del controlador ENA
Windows Server 2008 R2	2.2.3 o 2.4.0
Windows Server 2012 y versiones posteriores	2.2.3 y versiones posteriores
Estación de trabajo Windows	2.2.3 y versiones posteriores

Solución

Antes de actualizar a una instancia de EC2 de sexta generación, asegúrese de que la AMI desde la que inicie tenga controladores compatibles según el SO de la instancia, como se muestra en la tabla anterior. Para obtener más información, consulte ¿Qué debo hacer antes de migrar mi instancia de

EC2 a una instancia de sexta generación para asegurarme de obtener el máximo rendimiento de la red? en el Centro de conocimiento de AWS re:Post.

Rendimiento inferior al óptimo de la interfaz de red elástica

Descripción

La interfaz ENA no tiene el rendimiento esperado.

Causa

El análisis de causa raíz de los problemas de rendimiento es un proceso de eliminación. Hay demasiadas variables involucradas para identificar una causa común.

Solución

El primer paso del análisis de causa raíz es revisar la información de diagnóstico de la instancia que no funciona según lo esperado, con el fin de determinar si hay errores que podrían estar causando el problema. Para obtener más información, consulte la sección Recopilar información de diagnóstico de la instancia.

Para conseguir el máximo rendimiento de red en instancias con redes mejoradas, es posible que necesite modificar la configuración predeterminada del sistema operativo. Otras optimizaciones (como activar la descarga de la suma de comprobación y habilitar RSS, por ejemplo) ya están en marcha en las AMI oficiales de Windows de forma predeterminada. Para obtener otras optimizaciones que puede aplicar al adaptador ENA, consulte los ajustes de rendimiento que se muestran en Ajustes de rendimiento del adaptador ENA.


Le recomendamos que proceda con precaución y limite los ajustes de propiedades del dispositivo a los que se enumeran en esta sección, o a los cambios específicos recomendados por el equipo de soporte de AWS.

Para cambiar las propiedades del adaptador ENA, siga estos pasos:

1. Abra el icono Run (Ejecutar) mediante alguno de los métodos descritos en la sección anterior.
2. Para abrir el administrador de dispositivos de Windows, ingrese `devmgmt.msc` en el cuadro Run (Ejecutar).
3. Seleccione Aceptar. Se abre la ventana del administrador de dispositivos.
4. Seleccione la flecha a la izquierda de Adaptadores de red para ampliar la lista.

5. Elija el nombre o abra el menú de contexto de Amazon Elastic Network Adapter y luego seleccione Propiedades. Se abre el cuadro de diálogo Propiedades del adaptador de red elástico de Amazon.
6. Para realizar los cambios, abra la pestaña Avanzado.
7. Cuando haya terminado, elija Aceptar para guardar los cambios.

El siguiente ejemplo, se muestra una propiedad del adaptador ENA en el Administrador de dispositivo de Windows:



Ajustes de rendimiento del adaptador ENA

La tabla siguiente incluye propiedades que se pueden ajustar para mejorar el rendimiento de la interfaz ENA.

Input

Propiedad	Descripción	Predeterminado	Ajuste
Búferes de recepción	Controla el número de entradas de las colas de recepción de software.	1024	Se puede aumentar hasta un máximo de 8192.
Escala lateral de recepción (RSS)	Permite la distribución eficiente del procesamiento de recepción de red en varias CPU de sistemas multiprocesador.	Habilitado	Puede distribuir la carga entre varios procesadores. Para obtener más información, consulte Optimizar el rendimiento de la red en instancias de Windows de EC2.
Número máximo de colas RSS	Establece el número máximo de colas RSS permitidas cuando RSS está habilitado.	32	El número de colas RSS se determina durante la inicialización del controlador e incluye las siguientes limitaciones (entre otras): • Límite de cola RSS establecido por esta propiedad • Límites de instancias (recuento de vCPU) •

Propiedad	Descripción	Predeterminado	Ajuste
			Límites de generación de hardware (hasta 8 colas RSS en ENAv1 y hasta 32 colas RSS en ENAv2) Puede establecer el valor del 1 al 32, según los límites de generación de hardware y instancia. Para obtener más información, consulte Optimizar el rendimiento de la red en instancias de Windows de EC2.
Paquete gigante	Permite el uso de tramas ethernet gigantes (más de 1500 bytes de carga útil).	Deshabilitado (limita la carga útil a 1500 bytes o menos)	El valor se puede configurar en `9015`, que se traduce en 9001 bytes de carga útil. Esta es la carga útil máxima para tramas ethernet gigantes. Consulte Consideraciones para utilizar tramas ethernet gigantes.

Consideraciones para utilizar tramas ethernet gigantes

Las tramas gigantes permiten más de 1500 bytes de datos al aumentar el tamaño de la carga por paquete, lo que aumenta el porcentaje del paquete que no supone una sobrecarga del paquete. De este modo, se necesitan menos paquetes para enviar la misma cantidad de datos utilizables. Sin embargo, el tráfico está limitado a una MTU máxima de 1500 en los siguientes casos:

- Tráfico fuera de una región de AWS determinada para EC2 Classic.
- Tráfico fuera de una única VPC.
- Tráfico a través de un emparejamiento de VPC entre regiones.
- Tráfico a través de conexiones de VPN.
- Tráfico a través de una puerta de enlace de Internet.

> **Note**
>
> Los paquetes de más de 1500 bytes están fragmentados. Si tiene el indicador `Don't Fragment` establecido en el encabezado IP, estos paquetes se eliminan.
> Las tramas gigantes se deben utilizar con precaución para el tráfico vinculado a Internet o cualquier tráfico que provenga de una VPC. Los paquetes son fragmentados por sistemas intermedios, lo que ralentiza el tráfico. Para utilizar tramas gigantes dentro de una VPC sin afectar al tráfico saliente que proviene de la VPC, prueba una de las siguientes opciones:
>
> - Configure el tamaño de la MTU por ruta.
> - Utilice varias interfaces de red con distintos tamaños de MTU y rutas diferentes.

Casos de uso recomendados para tramas gigantes

Las tramas gigantes pueden ser útiles para el tráfico dentro de las VPC y entre ellas. Recomendamos utilizar tramas gigantes para los siguientes casos de uso:

- En el caso de las instancias que se colocan dentro de un grupo con ubicación en clúster, las tramas gigantes ayudan a obtener el máximo rendimiento de red posible. Para obtener más información, consulte Grupos de ubicación para instancias de Amazon EC2.
- Puede utilizar tramas gigantes para el tráfico entre las VPC y las redes locales a través de Direct Connect. Para obtener más información sobre el uso de Direct Connect y la verificación de la

capacidad de tramas jumbo, consulte MTU para interfaces virtuales privadas o interfaces virtuales de tránsito en la Guía del usuario de Direct Connect.

- Para obtener más información acerca de los tamaños de MTU admitidos para puertas de enlace de tránsito, consulte Cuotas para sus puertas de enlace de tránsito en Puertas de enlace de tránsito de Amazon VPC.

Mejorar el rendimiento de la red entre las instancias de EC2 con ENA Express

ENA Express funciona con la tecnología Scalable Reliable Datagram (SRD) de AWS. SRD es un protocolo de transporte de red de alto rendimiento que utiliza el enrutamiento dinámico para aumentar el rendimiento y minimizar la latencia de cola. Con ENA Express, puede establecer comunicación entre dos instancias de EC2 en la misma zona de disponibilidad o a través de la zona de disponibilidad en la misma región.

Ventajas de ENA Express

- Aumenta el ancho de banda máximo que puede utilizar un único flujo de 5 Gbps hasta 25 Gbps en la misma región, hasta el límite de instancias agregado.
- Reduce la latencia final del tráfico de red entre instancias de EC2 en la misma zona de disponibilidad, especialmente durante periodos de alta carga de red.
- Detecta y evita las rutas de red sobrecargadas.
- Gestiona algunas tareas directamente en la capa de red, como la reordenación de paquetes en el extremo receptor y la mayoría de las retransmisiones necesarias. Esto libera la capa de aplicación para otras tareas.

> **Note**
>
> - Si su aplicación tiene requisitos elevados de paquetes por segundo y necesita optimizar la latencia durante los periodos no congestionados, Redes mejoradas podría ser una mejor opción.
> - El tráfico de ENA Express no puede enviarse en una zona local.
> - La compatibilidad de ENA Express para el tráfico entre zonas de disponibilidad no está disponible en América del Sur (São Paulo), Medio Oriente (Baréin) ni Medio Oriente (EAU).

Después de habilitar ENA Express para el adjunto de interfaz de red en una instancia, la instancia de envío inicia la comunicación con la instancia de recepción y el SRD detecta si ENA Express funciona tanto en la instancia de envío como en la de recepción. Si ENA Express funciona, la comunicación puede utilizar la transmisión de SRD. Si ENA Express no funciona, la comunicación vuelve a la transmisión ENA estándar.

Durante los periodos en los que el tráfico de red sea bajo, es posible que observe un ligero aumento en la latencia real de los paquetes (decenas de microsegundos) cuando el paquete utilice ENA Express. Durante esos momentos, las aplicaciones que priorizan características específicas de rendimiento de la red pueden beneficiarse de ENA Express de la siguiente manera:

- Los procesos se pueden beneficiar del aumento del ancho de banda máximo de flujo único de 5 Gbps hasta 25 Gbps dentro de la misma región, hasta el límite de instancias agregado. Por ejemplo, si un tipo de instancia específico admite hasta 12,5 Gbps, el ancho de banda de flujo único también está limitado a 12,5 Gbps.
- Los procesos que se ejecutan durante más tiempo en la misma zona de disponibilidad experimentarán una latencia de cola reducida durante los períodos de congestión de la red.
- Los procesos pueden beneficiarse de una distribución más uniforme y estándar de los tiempos de respuesta de la red.

Temas

- Cómo funciona ENA Express
- Tipos de instancia compatibles con ENA Express
- Ajuste el rendimiento de la configuración de ENA Express en la instancia de Linux
- Revise los ajustes de ENA Express para su instancia de EC2
- Configurar los ajustes de ENA Express para su instancia de EC2

Cómo funciona ENA Express

ENA Express funciona con la tecnología Scalable Reliable Datagram (SRD) de AWS. Distribuye los paquetes para cada flujo de red a través de diferentes rutas de red de AWS y ajusta dinámicamente la distribución cuando detecta indicios de congestión. También gestiona la reordenación de paquetes en el extremo receptor.

Para garantizar que ENA Express pueda gestionar el tráfico de red según lo previsto, las instancias emisoras y receptoras, y la comunicación entre dichas instancias deben cumplir todos los requisitos siguientes:

- Se admiten los tipos de instancia de envío y recepción. Para obtener más información, consulte la tabla Tipos de instancia compatibles con ENA Express.
- Tanto las instancias de envío como las de recepción deben tener configurado ENA Express. Si hay diferencias en la configuración, puede encontrarse con situaciones en las que el tráfico adopte por defecto la transmisión ENA estándar. El siguiente escenario muestra lo que puede ocurrir.

  Escenario: diferencias en la configuración

instancia	ENA Express habilitado	UDP usa ENA Express
instancia 1	Sí	Sí
instancia 2	Sí	No

  En este caso, el tráfico TCP entre las dos instancias puede utilizar ENA Express, ya que ambas instancias lo habilitaron. Sin embargo, dado que una de las instancias no utiliza ENA Express para el tráfico de UDP, la comunicación entre estas dos instancias a través de UDP utiliza la transmisión ENA estándar.
- Las instancias de envío y recepción deben ejecutarse en la misma región.
- La ruta de red entre las instancias no debe incluir cajas de middleware. ENA Express no admite actualmente cajas de middleware.
- (Solo instancias de Linux) Para aprovechar todo el potencial del ancho de banda, utilice la versión 2.2.9 o superior del controlador.
- (Solo instancias de Linux) Para generar métricas, utilice la versión 2.8 o superior del controlador.

Si no se cumple algún requisito, las instancias utilizan el protocolo TCP/UDP estándar, pero sin SRD para comunicarse.

Para asegurarse de que el controlador de red de su instancia está configurado para un rendimiento óptimo, revise las prácticas recomendadas para los controladores ENA. Estas prácticas recomendadas también se aplican a ENA Express. Para obtener más información, consulte Guía

sobre la optimización de rendimiento y las prácticas recomendadas para el controlador ENA de Linux en el sitio web de GitHub.

> **Note**
>
> Amazon EC2 se refiere a la relación entre una instancia y una interfaz de red conectada a ella como un adjunto. La configuración de ENA Express se aplica al adjunto. Si la interfaz de red se desvincula de la instancia, el adjunto deja de existir y la configuración de ENA Express que se le aplicaba deja de estar vigente. Lo mismo ocurre cuando se finaliza una instancia, aunque la interfaz de red permanezca.

Después de habilitar ENA Express para los adjuntos de interfaz de red tanto en la instancia de envío como en la de recepción, puede utilizar las métricas de ENA Express para asegurarse de que sus instancias aprovechen al máximo las mejoras de rendimiento que proporciona la tecnología SRD. Para obtener más información sobre las métricas de ENA Express, consulte Métricas para ENA Express.

Tipos de instancia compatibles con ENA Express

Los siguientes tipos de instancia son compatibles con ENA Express.

General purpose

Tipo de instancia	Arquitectura
m6a.12xlarge	x86_64
m6a.16xlarge	x86_64
m6a.24xlarge	x86_64
m6a.32xlarge	x86_64
m6a.48xlarge	x86_64
m6a.metal	x86_64
m6i.8xlarge	x86_64

Tipo de instancia	Arquitectura
m6i.12xlarge	x86_64
m6i.16xlarge	x86_64
m6i.24xlarge	x86_64
m6i.32xlarge	x86_64
m6i.metal	x86_64
m6id.8xlarge	x86_64
m6id.12xlarge	x86_64
m6id.16xlarge	x86_64
m6id.24xlarge	x86_64
m6id.32xlarge	x86_64
m6id.metal	x86_64
m6idn.8xlarge	x86_64
m6idn.12xlarge	x86_64
m6idn.16xlarge	x86_64
m6idn.24xlarge	x86_64
m6idn.32xlarge	x86_64
m6idn.metal	x86_64
m6in.8xlarge	x86_64
m6in.12xlarge	x86_64
m6in.16xlarge	x86_64

Tipo de instancia	Arquitectura
m6in.24xlarge	x86_64
m6in.32xlarge	x86_64
m6in.metal	x86_64
m7a.12xlarge	x86_64
m7a.16xlarge	x86_64
m7a.24xlarge	x86_64
m7a.32xlarge	x86_64
m7a.48xlarge	x86_64
m7a.metal-48xl	x86_64
m7g.12xlarge	arm64
m7g.16xlarge	arm64
m7g.metal	arm64
m7gd.12xlarge	arm64
m7gd.16xlarge	arm64
m7gd.metal	arm64
m7i.12xlarge	x86_64
m7i.16xlarge	x86_64
m7i.24xlarge	x86_64
m7i.48xlarge	x86_64
m7i.metal-24xl	x86_64

Tipo de instancia	Arquitectura
m7i.metal-48xl	x86_64
m8a.16xlarge	x86_64
m8a.24xlarge	x86_64
m8a.48xlarge	x86_64
m8a.metal-24xl	x86_64
m8a.metal-48xl	x86_64
m8azn.12xlarge	x86_64
m8azn.24xlarge	x86_64
m8azn.metal-12xl	x86_64
m8azn.metal-24xl	x86_64
m8g.8xlarge	arm64
m8g.12xlarge	arm64
m8g.16xlarge	arm64
m8g.24xlarge	arm64
m8g.48xlarge	arm64
m8g.metal-24xl	arm64
m8g.metal-48xl	arm64
m8gb.4xlarge	arm64
m8gb.8xlarge	arm64
m8gb.12xlarge	arm64

Tipo de instancia	Arquitectura
m8gb.16xlarge	arm64
m8gb.24xlarge	arm64
m8gb.48xlarge	arm64
m8gb.metal-24xl	arm64
m8gb.metal-48xl	arm64
m8gd.8xlarge	arm64
m8gd.12xlarge	arm64
m8gd.16xlarge	arm64
m8gd.24xlarge	arm64
m8gd.48xlarge	arm64
m8gd.metal-24xl	arm64
m8gd.metal-48xl	arm64
m8gn.4xlarge	arm64
m8gn.8xlarge	arm64
m8gn.12xlarge	arm64
m8gn.16xlarge	arm64
m8gn.24xlarge	arm64
m8gn.48xlarge	arm64
m8gn.metal-24xl	arm64
m8gn.metal-48xl	arm64

Tipo de instancia	Arquitectura
m8i.8xlarge	x86_64
m8i.12xlarge	x86_64
m8i.16xlarge	x86_64
m8i.24xlarge	x86_64
m8i.32xlarge	x86_64
m8i.48xlarge	x86_64
m8i.96xlarge	x86_64
m8i.metal-48xl	x86_64
m8i.metal-96xl	x86_64
m8id.8xlarge	x86_64
m8id.12xlarge	x86_64
m8id.16xlarge	x86_64
m8id.24xlarge	x86_64
m8id.32xlarge	x86_64
m8id.48xlarge	x86_64
m8id.96xlarge	x86_64
m8id.metal-48xl	x86_64
m8id.metal-96xl	x86_64
m8in.8xlarge	x86_64
m8in.12xlarge	x86_64

Tipo de instancia	Arquitectura
m8in.16xlarge	x86_64
m8in.24xlarge	x86_64
m8in.32xlarge	x86_64
m8in.48xlarge	x86_64
m8in.96xlarge	x86_64
m8in.metal-48xl	x86_64
m8in.metal-96xl	x86_64
m8idn.8xlarge	x86_64
m8idn.12xlarge	x86_64
m8idn.16xlarge	x86_64
m8idn.24xlarge	x86_64
m8idn.32xlarge	x86_64
m8idn.48xlarge	x86_64
m8idn.96xlarge	x86_64
m8idn.metal-48xl	x86_64
m8idn.metal-96xl	x86_64
m8ib.8xlarge	x86_64
m8ib.12xlarge	x86_64
m8ib.16xlarge	x86_64
m8ib.24xlarge	x86_64

Tipo de instancia	Arquitectura
m8ib.32xlarge	x86_64
m8ib.48xlarge	x86_64
m8ib.96xlarge	x86_64
m8ib.metal-48xl	x86_64
m8ib.metal-96xl	x86_64
m8idb.8xlarge	x86_64
m8idb.12xlarge	x86_64
m8idb.16xlarge	x86_64
m8idb.24xlarge	x86_64
m8idb.32xlarge	x86_64
m8idb.48xlarge	x86_64
m8idb.96xlarge	x86_64
m8idb.metal-48xl	x86_64
m8idb.metal-96xl	x86_64
m9g.8xlarge	arm64
m9g.12xlarge	arm64
m9g.16xlarge	arm64
m9g.24xlarge	arm64
m9g.48xlarge	arm64
m9g.metal-48xl	arm64

Tipo de instancia	Arquitectura
m9gd.8xlarge	arm64
m9gd.12xlarge	arm64
m9gd.16xlarge	arm64
m9gd.24xlarge	arm64
m9gd.48xlarge	arm64
m9gd.metal-48xl	arm64

Compute optimized

Tipo de instancia	Arquitectura
c6a.12xlarge	x86_64
c6a.16xlarge	x86_64
c6a.24xlarge	x86_64
c6a.32xlarge	x86_64
c6a.48xlarge	x86_64
c6a.metal	x86_64
c6gn.4xlarge	arm64
c6gn.8xlarge	arm64
c6gn.12xlarge	arm64
c6gn.16xlarge	arm64
c6i.8xlarge	x86_64

Tipo de instancia	Arquitectura
c6i.12xlarge	x86_64
c6i.16xlarge	x86_64
c6i.24xlarge	x86_64
c6i.32xlarge	x86_64
c6i.metal	x86_64
c6id.8xlarge	x86_64
c6id.12xlarge	x86_64
c6id.16xlarge	x86_64
c6id.24xlarge	x86_64
c6id.32xlarge	x86_64
c6id.metal	x86_64
c6in.8xlarge	x86_64
c6in.12xlarge	x86_64
c6in.16xlarge	x86_64
c6in.24xlarge	x86_64
c6in.32xlarge	x86_64
c6in.metal	x86_64
c7a.12xlarge	x86_64
c7a.16xlarge	x86_64
c7a.24xlarge	x86_64

Tipo de instancia	Arquitectura
c7a.32xlarge	x86_64
c7a.48xlarge	x86_64
c7a.metal-48xl	x86_64
c7g.12xlarge	arm64
c7g.16xlarge	arm64
c7g.metal	arm64
c7gd.12xlarge	arm64
c7gd.16xlarge	arm64
c7gd.metal	arm64
c7gn.4xlarge	arm64
c7gn.8xlarge	arm64
c7gn.12xlarge	arm64
c7gn.16xlarge	arm64
c7gn.metal	arm64
c7i.12xlarge	x86_64
c7i.16xlarge	x86_64
c7i.24xlarge	x86_64
c7i.48xlarge	x86_64
c7i.metal-24xl	x86_64
c7i.metal-48xl	x86_64

Tipo de instancia	Arquitectura
c8a.16xlarge	x86_64
c8a.24xlarge	x86_64
c8a.48xlarge	x86_64
c8a.metal-24xl	x86_64
c8a.metal-48xl	x86_64
c8g.8xlarge	arm64
c8g.12xlarge	arm64
c8g.16xlarge	arm64
c8g.24xlarge	arm64
c8g.48xlarge	arm64
c8g.metal-24xl	arm64
c8g.metal-48xl	arm64
c8gb.4xlarge	arm64
c8gb.8xlarge	arm64
c8gb.12xlarge	arm64
c8gb.16xlarge	arm64
c8gb.24xlarge	arm64
c8gb.48xlarge	arm64
c8gb.metal-24xl	arm64
c8gb.metal-48xl	arm64

Tipo de instancia	Arquitectura
c8gd.8xlarge	arm64
c8gd.12xlarge	arm64
c8gd.16xlarge	arm64
c8gd.24xlarge	arm64
c8gd.48xlarge	arm64
c8gd.metal-24xl	arm64
c8gd.metal-48xl	arm64
c8gn.4xlarge	arm64
c8gn.8xlarge	arm64
c8gn.12xlarge	arm64
c8gn.16xlarge	arm64
c8gn.24xlarge	arm64
c8gn.48xlarge	arm64
c8gn.metal-24xl	arm64
c8gn.metal-48xl	arm64
c8i.8xlarge	x86_64
c8i.12xlarge	x86_64
c8i.16xlarge	x86_64
c8i.24xlarge	x86_64
c8i.32xlarge	x86_64

Tipo de instancia	Arquitectura
c8i.48xlarge	x86_64
c8i.96xlarge	x86_64
c8i.metal-48xl	x86_64
c8i.metal-96xl	x86_64
c8id.8xlarge	x86_64
c8id.12xlarge	x86_64
c8id.16xlarge	x86_64
c8id.24xlarge	x86_64
c8id.32xlarge	x86_64
c8id.48xlarge	x86_64
c8id.96xlarge	x86_64
c8id.metal-48xl	x86_64
c8id.metal-96xl	x86_64
c8in.8xlarge	x86_64
c8in.12xlarge	x86_64
c8in.16xlarge	x86_64
c8in.24xlarge	x86_64
c8in.32xlarge	x86_64
c8in.48xlarge	x86_64
c8in.96xlarge	x86_64

Tipo de instancia	Arquitectura
c8in.metal-48xl	x86_64
c8in.metal-96xl	x86_64
c8ib.8xlarge	x86_64
c8ib.12xlarge	x86_64
c8ib.16xlarge	x86_64
c8ib.24xlarge	x86_64
c8ib.32xlarge	x86_64
c8ib.48xlarge	x86_64
c8ib.96xlarge	x86_64
c8ib.metal-48xl	x86_64
c8ib.metal-96xl	x86_64
c9g.8xlarge	arm64
c9g.12xlarge	arm64
c9g.16xlarge	arm64
c9g.24xlarge	arm64
c9g.48xlarge	arm64
c9g.metal-48xl	arm64
c9gd.8xlarge	arm64
c9gd.12xlarge	arm64
c9gd.16xlarge	arm64

Tipo de instancia	Arquitectura
c9gd.24xlarge	arm64
c9gd.48xlarge	arm64
c9gd.metal-48xl	arm64

Memory optimized

Tipo de instancia	Arquitectura
r6a.12xlarge	x86_64
r6a.16xlarge	x86_64
r6a.24xlarge	x86_64
r6a.32xlarge	x86_64
r6a.48xlarge	x86_64
r6a.metal	x86_64
r6i.8xlarge	x86_64
r6i.12xlarge	x86_64
r6i.16xlarge	x86_64
r6i.24xlarge	x86_64
r6i.32xlarge	x86_64
r6i.metal	x86_64
r6id.8xlarge	x86_64
r6id.12xlarge	x86_64

Tipo de instancia	Arquitectura
r6id.16xlarge	x86_64
r6id.24xlarge	x86_64
r6id.32xlarge	x86_64
r6id.metal	x86_64
r6idn.8xlarge	x86_64
r6idn.12xlarge	x86_64
r6idn.16xlarge	x86_64
r6idn.24xlarge	x86_64
r6idn.32xlarge	x86_64
r6idn.metal	x86_64
r6in.8xlarge	x86_64
r6in.12xlarge	x86_64
r6in.16xlarge	x86_64
r6in.24xlarge	x86_64
r6in.32xlarge	x86_64
r6in.metal	x86_64
r7a.12xlarge	x86_64
r7a.16xlarge	x86_64
r7a.24xlarge	x86_64
r7a.32xlarge	x86_64

Tipo de instancia	Arquitectura
r7a.48xlarge	x86_64
r7a.metal-48xl	x86_64
r7g.12xlarge	arm64
r7g.16xlarge	arm64
r7g.metal	arm64
r7gd.12xlarge	arm64
r7gd.16xlarge	arm64
r7gd.metal	arm64
r7i.12xlarge	x86_64
r7i.16xlarge	x86_64
r7i.24xlarge	x86_64
r7i.48xlarge	x86_64
r7i.metal-24xl	x86_64
r7i.metal-48xl	x86_64
r7iz.8xlarge	x86_64
r7iz.12xlarge	x86_64
r7iz.16xlarge	x86_64
r7iz.32xlarge	x86_64
r7iz.metal-16xl	x86_64
r7iz.metal-32xl	x86_64

Tipo de instancia	Arquitectura
r8a.16xlarge	x86_64
r8a.24xlarge	x86_64
r8a.48xlarge	x86_64
r8a.metal-24xl	x86_64
r8a.metal-48xl	x86_64
r8g.8xlarge	arm64
r8g.12xlarge	arm64
r8g.16xlarge	arm64
r8g.24xlarge	arm64
r8g.48xlarge	arm64
r8g.metal-24xl	arm64
r8g.metal-48xl	arm64
r8gb.4xlarge	arm64
r8gb.8xlarge	arm64
r8gb.12xlarge	arm64
r8gb.16xlarge	arm64
r8gb.24xlarge	arm64
r8gb.48xlarge	arm64
r8gb.metal-24xl	arm64
r8gb.metal-48xl	arm64

Tipo de instancia	Arquitectura
r8gd.8xlarge	arm64
r8gd.12xlarge	arm64
r8gd.16xlarge	arm64
r8gd.24xlarge	arm64
r8gd.48xlarge	arm64
r8gd.metal-24xl	arm64
r8gd.metal-48xl	arm64
r8gn.4xlarge	arm64
r8gn.8xlarge	arm64
r8gn.12xlarge	arm64
r8gn.16xlarge	arm64
r8gn.24xlarge	arm64
r8gn.48xlarge	arm64
r8gn.metal-24xl	arm64
r8gn.metal-48xl	arm64
r8i.8xlarge	x86_64
r8i.12xlarge	x86_64
r8i.16xlarge	x86_64
r8i.24xlarge	x86_64
r8i.32xlarge	x86_64

Tipo de instancia	Arquitectura
r8i.48xlarge	x86_64
r8i.96xlarge	x86_64
r8i.metal-48xl	x86_64
r8i.metal-96xl	x86_64
r8id.8xlarge	x86_64
r8id.12xlarge	x86_64
r8id.16xlarge	x86_64
r8id.24xlarge	x86_64
r8id.32xlarge	x86_64
r8id.48xlarge	x86_64
r8id.96xlarge	x86_64
r8id.metal-48xl	x86_64
r8id.metal-96xl	x86_64
r8in.8xlarge	x86_64
r8in.12xlarge	x86_64
r8in.16xlarge	x86_64
r8in.24xlarge	x86_64
r8in.32xlarge	x86_64
r8in.48xlarge	x86_64
r8in.96xlarge	x86_64

Tipo de instancia	Arquitectura
r8in.metal-48xl	x86_64
r8in.metal-96xl	x86_64
r8idn.8xlarge	x86_64
r8idn.12xlarge	x86_64
r8idn.16xlarge	x86_64
r8idn.24xlarge	x86_64
r8idn.32xlarge	x86_64
r8idn.48xlarge	x86_64
r8idn.96xlarge	x86_64
r8idn.metal-48xl	x86_64
r8idn.metal-96xl	x86_64
r8ib.8xlarge	x86_64
r8ib.12xlarge	x86_64
r8ib.16xlarge	x86_64
r8ib.24xlarge	x86_64
r8ib.32xlarge	x86_64
r8ib.48xlarge	x86_64
r8ib.96xlarge	x86_64
r8ib.metal-48xl	x86_64
r8ib.metal-96xl	x86_64

Tipo de instancia	Arquitectura
r8idb.8xlarge	x86_64
r8idb.12xlarge	x86_64
r8idb.16xlarge	x86_64
r8idb.24xlarge	x86_64
r8idb.32xlarge	x86_64
r8idb.48xlarge	x86_64
r8idb.96xlarge	x86_64
r8idb.metal-48xl	x86_64
r8idb.metal-96xl	x86_64
r9g.8xlarge	arm64
r9g.12xlarge	arm64
r9g.16xlarge	arm64
r9g.24xlarge	arm64
r9g.48xlarge	arm64
r9g.metal-48xl	arm64
r9gd.8xlarge	arm64
r9gd.12xlarge	arm64
r9gd.16xlarge	arm64
r9gd.24xlarge	arm64
r9gd.48xlarge	arm64

Tipo de instancia	Arquitectura
r9gd.metal-48xl	arm64
u7i-6tb.112xlarge	x86_64
u7i-8tb.112xlarge	x86_64
u7i-12tb.224xlarge	x86_64
u7in-16tb.224xlarge	x86_64
u7in-24tb.224xlarge	x86_64
u7in-32tb.224xlarge	x86_64
u7inh-32tb.480xlarge	x86_64
x2idn.16xlarge	x86_64
x2idn.24xlarge	x86_64
x2idn.32xlarge	x86_64
x2idn.metal	x86_64
x2iedn.8xlarge	x86_64
x2iedn.16xlarge	x86_64
x2iedn.24xlarge	x86_64
x2iedn.32xlarge	x86_64
x2iedn.metal	x86_64
x8g.8xlarge	arm64
x8g.12xlarge	arm64
x8g.16xlarge	arm64

Tipo de instancia	Arquitectura
x8g.24xlarge	arm64
x8g.48xlarge	arm64
x8g.metal-24xl	arm64
x8g.metal-48xl	arm64
x8aedz.24xlarge	x86_64
x8aedz.metal-24xl	x86_64
x8i.8xlarge	x86_64
x8i.12xlarge	x86_64
x8i.16xlarge	x86_64
x8i.24xlarge	x86_64
x8i.32xlarge	x86_64
x8i.48xlarge	x86_64
x8i.64xlarge	x86_64
x8i.96xlarge	x86_64
x8i.metal-48xl	x86_64
x8i.metal-96xl	x86_64

Accelerated computing

Tipo de instancia	Arquitectura
g6.48xlarge	x86_64

Tipo de instancia	Arquitectura
g6e.12xlarge	x86_64
g6e.24xlarge	x86_64
g6e.48xlarge	x86_64
g7.24xlarge	x86_64
g7.48xlarge	x86_64
g7e.12xlarge	x86_64
g7e.24xlarge	x86_64
g7e.48xlarge	x86_64
p5.4xlarge	x86_64
p5.48xlarge	x86_64
p5e.48xlarge	x86_64
p5en.48xlarge	x86_64
p6-b200.48xlarge	x86_64
p6-b300.48xlarge	x86_64
p6e-gb200.36xlarge	arm64

Storage optimized

Tipo de instancia	Arquitectura
i4g.4xlarge	arm64
i4g.8xlarge	arm64

Tipo de instancia	Arquitectura
i4g.16xlarge	arm64
i4i.8xlarge	x86_64
i4i.12xlarge	x86_64
i4i.16xlarge	x86_64
i4i.24xlarge	x86_64
i4i.32xlarge	x86_64
i4i.metal	x86_64
i7i.12xlarge	x86_64
i7i.16xlarge	x86_64
i7i.24xlarge	x86_64
i7i.48xlarge	x86_64
i7i.metal-24xl	x86_64
i7i.metal-48xl	x86_64
i7ie.6xlarge	x86_64
i7ie.12xlarge	x86_64
i7ie.18xlarge	x86_64
i7ie.24xlarge	x86_64
i7ie.48xlarge	x86_64
i7ie.metal-24xl	x86_64
i7ie.metal-48xl	x86_64

Tipo de instancia	Arquitectura
i8g.8xlarge	arm64
i8g.12xlarge	arm64
i8g.16xlarge	arm64
i8g.24xlarge	arm64
i8g.48xlarge	arm64
i8g.metal-24xl	arm64
i8g.metal-48xl	arm64
i8ge.6xlarge	arm64
i8ge.12xlarge	arm64
i8ge.18xlarge	arm64
i8ge.24xlarge	arm64
i8ge.48xlarge	arm64
i8ge.metal-24xl	arm64
i8ge.metal-48xl	arm64
im4gn.4xlarge	arm64
im4gn.8xlarge	arm64
im4gn.16xlarge	arm64

Ajuste el rendimiento de la configuración de ENA Express en la instancia de Linux

Para asegurarse de que ENA Express puede funcionar eficazmente, su instancia de Linux debe cumplir con varios requisitos de configuración de red.

En lugar de configurar cada ajuste manualmente, puedes descargar y ejecutar el script de comprobación de ajustes de ENA Express desde el repositorio de Amazon GitHub. El script valida la instancia con la configuración requerida y recomendada para ENA Express y genera los comandos exactos para solucionar cualquier problema que encuentre.

https://github.com/amzn/amzn-ec2-ena-utilities/blob/main/ena-express/check-ena-express-settings.sh

El script comprueba los siguientes ajustes y configuraciones:

- Tamaño de la MTU: ENA Express requiere una MTU inferior a la predeterminada para admitir encabezados AWS SRD adicionales. Las conexiones TCP recién establecidas bloquean automáticamente el MSS para mitigar esta situación, pero el tráfico UDP sigue necesitando una MTU inferior.
- Límite de tamaño de la cola de salida TCP: compruebe que el límite de bytes en movimiento por socket es suficiente para mantener un alto rendimiento. Los entornos con una mayor latencia de red requieren un límite superior.
- Límite de colas de bytes: confirma que el límite de colas de bytes (BQL) está desactivado en la interfaz de red. El BQL puede restringir la cantidad de datos en cola para la transmisión a nivel de dispositivo, lo que limita el rendimiento de ENA Express.

  > **Note**
  >
  > El controlador ENA de la distribución de Amazon Linux desactiva los límites de cola de bytes de forma predeterminada.

- Corcho automático de TCP: comprueba si el taponamiento automático de TCP está desactivado. La desactivación del autocorcho puede reducir la latencia de algunos patrones de tráfico TCP de ENA Express, como las cargas de trabajo de solicitud-respuesta. Esto podría provocar un leve aumento en la sobrecarga de procesamiento de paquetes:
- Tamaño de cola TX y LLQ grande: verifica que el tamaño de la cola de transmisión de la interfaz de red sea lo suficientemente grande como para ofrecer un rendimiento óptimo. El script también comprueba si el parámetro del módulo ENA desactiva explícitamente la característica Large Low Latency Queue (Large LLQ), ya que puede reducir la profundidad de cola TX disponible. Para obtener más información sobre la LLQ grande y su impacto en el tamaño de las colas de TX, consulte Large Low Latency Queue (LLQ grande) en GitHub.

- Tamaño de la cola RX: comprueba que el búfer del anillo de recepción de la interfaz de red sea lo suficientemente grande como para gestionar el tráfico entrante de manera eficiente y evitar que los paquetes caigan durante la carga.
- Tamaños de búfer de TCP y socket de red: valida que los tamaños máximos del búfer de recepción y envío TCP, así como los valores predeterminados y máximos del búfer de socket de red principal, sean lo suficientemente grandes como para mantener un alto rendimiento. Esta configuración es importante en entornos con una mayor latencia de red, en los que se necesitan búferes más grandes para usar la conexión.
- Control de congestión de TCP: verifica que la configuración de control de congestión de TCP esté optimizada para su uso con ENA Express en entornos con una latencia de red aumentada.

El script también proporciona información de diagnóstico adicional, incluida la versión del controlador ENA, las estadísticas del SRD de ENA, los ajustes de moderación de interrupciones, la configuración de las colas y los tamaños de los búferes de los sockets. Esta información puede resultar útil para solucionar problemas de rendimiento de ENA Express.

Para asegurarse que el controlador de red de su instancia está configurado para un rendimiento óptimo, revise también la Guía de prácticas recomendadas del controlador Linux ENA y optimización del rendimiento en GitHub.

Revise los ajustes de ENA Express para su instancia de EC2

Puede comprobar la configuración de ENA Express por instancia o por interfaz de red. Para actualizar la configuración de ENA Express, consulte the section called “Configurar los ajustes de la instancia”.

Console

Para ver la configuración de ENA Express para una interfaz de red

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Network Interfaces (Interfaces de red).
3. Seleccione una interfaz de red para ver los detalles de esa instancia. Puede elegir el enlace ID de interfaz de red para abrir la página de detalles o puede seleccionar la casilla de la parte izquierda de la lista para ver los detalles en el panel correspondiente, en la parte inferior de la página.

4. En la sección de Vinculaicón de la interfaz de red de la pestaña Detalles o la página de detalles, revise la configuración de ENA Express y UDP de ENA Express.

Para ver la configuración de ENA Express para una instancia

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija instancias.
3. Seleccione una instancia para ver sus detalles. Puede elegir el enlace ID de instancia para abrir la página de detalles o puede seleccionar la casilla de la parte izquierda de la lista para ver los detalles en el panel correspondiente, en la parte inferior de la página.
4. En la sección Interfaces de red de la pestaña Redes, desplácese hacia la derecha para revisar la configuración de ENA Express y UDP de ENA Express.

AWS CLI

Para obtener la configuración de ENA Express de una instancia

Utilice el comando describe-instances. Este ejemplo de comando devuelve una lista de las configuraciones de ENA Express para las interfaces de red asociadas a cada una de las instancias en ejecución especificadas por el parámetro `--instance-ids`.

```
aws ec2 describe-instances \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0 i-0598c7d356eba48d7 \
    --query 'Reservations[*].Instances[*].[InstanceId,
 NetworkInterfaces[*].Attachment.EnaSrdSpecification]'
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
[
    [
        [
            "i-1234567890abcdef0",
            [
                {
                    "EnaSrdEnabled": true,
                    "EnaSrdUdpSpecification": {
                        "EnaSrdUdpEnabled": false
                    }
                }
```

```
            ]
        ]
    ],
    [
        [
            "i-0598c7d356eba48d7",
            [
            {
                    "EnaSrdEnabled": true,
                    "EnaSrdUdpSpecification": {
                        "EnaSrdUdpEnabled": false
                    }
                }
            ]
        ]
    ]
]
```

Para obtener la configuración de ENA Express para una interfaz de red

Utilice el comando describe-network-interfaces.

```
aws ec2 describe-network-interfaces \
    --network-interface-ids eni-1234567890abcdef0 \
    --query NetworkInterfaces[].[NetworkInterfaceId,Attachment.EnaSrdSpecification]
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
[
    [
        "eni-1234567890abcdef0",
        {
            "EnaSrdEnabled": true,
            "EnaSrdUdpSpecification": {
                "EnaSrdUdpEnabled": false
            }
        }
    ]
]
```

PowerShell

Para obtener la configuración de ENA Express para una interfaz de red

Utilice el cmdlet Get-EC2NetworkInterface.

```
Get-EC2NetworkInterface `
    -NetworkInterfaceId eni-1234567890abcdef0 | `
Select-Object `
    Association,
    NetworkInterfaceId,
    OwnerId,
    @{Name = 'AttachTime'; Expression = { $_.Attachment.AttachTime } },
    @{Name = 'AttachmentId'; Expression = { $_.Attachment.AttachmentId } },
    @{Name = 'DeleteOnTermination'; Expression =
 { $_.Attachment.DeleteOnTermination } },
    @{Name = 'NetworkCardIndex'; Expression = { $_.Attachment.NetworkCardIndex } },
    @{Name = 'InstanceId'; Expression = { $_.Attachment.InstanceId } },
    @{Name = 'InstanceOwnerId'; Expression = { $_.Attachment.InstanceOwnerId } },
    @{Name = 'Status'; Expression = { $_.Attachment.Status } },
    @{Name = 'EnaSrdEnabled'; Expression =
 { $_.Attachment.EnaSrdSpecification.EnaSrdEnabled } },
    @{Name = 'EnaSrdUdpEnabled'; Expression =
 { $_.Attachment.EnaSrdSpecification.EnaSrdUdpSpecification.EnaSrdUdpEnabled } }
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
Association         :
NetworkInterfaceId  : eni-0d1234e5f6a78901b
OwnerId             : 111122223333
AttachTime          : 6/11/2022 1:13:11 AM
AttachmentId        : eni-attach-0d1234e5f6a78901b
DeleteOnTermination : True
NetworkCardIndex    : 0
InstanceId          : i-1234567890abcdef0
InstanceOwnerId     : 111122223333
Status              : attached
EnaSrdEnabled       : True
EnaSrdUdpEnabled    : False
```

Configurar los ajustes de ENA Express para su instancia de EC2

Puede configurar ENA Express para los tipos de instancia de EC2 compatibles sin necesidad de instalar ningún software adicional. Para obtener más información, consulte the section called “Tipos de instancia compatibles con ENA Express”.

Console

Para administrar ENA Express para una interfaz de red

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Network Interfaces (Interfaces de red).
3. Seleccione una interfaz de red que esté adjunta a una instancia. Puede elegir el enlace ID de interfaz de red para abrir la página de detalles o puede seleccionar la casilla de la parte izquierda de la lista.
4. Elija Administrar ENA Express en el menú Acción de la parte superior derecha de la página. Se abre el cuadro de diálogo Administrar ENA Express, en el que se muestran el ID de la interfaz de red seleccionada y la configuración actual.

   Si la interfaz de red que seleccionó no está adjunta a una instancia, esta acción no aparece en el menú.
5. Para usar ENA Express, seleccione la casilla Habilitar.
6. Cuando ENA Express está habilitado, puede configurar los ajustes de UDP. Para usar UDP de ENA Express, seleccione la casilla Habilitar.
7. Elija Guardar para guardar las opciones de configuración.

Para administrar ENA Express para una instancia

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija instancias.
3. Seleccione la instancia que desea administrar. Puede elegir el ID de instancia para abrir la página de detalles o puede seleccionar la casilla de la parte izquierda de la lista.
4. Seleccione la interfaz de red que desea configurar para su instancia.
5. Elija Manage ENA Express (Administrar ENA Express) en el menú Action (Acción) de la parte superior derecha de la página.
6. Para configurar ENA Express para una interfaz de red adjunta a la instancia, selecciónela en la lista Interfaz de red.
7. Para utilizar ENA Express para la asociación de la interfaz de red seleccionada, elija la casilla Habilitar.
8. Cuando ENA Express está habilitado, puede configurar los ajustes de UDP. Para usar UDP de ENA Express, seleccione la casilla Habilitar.

9. Elija Guardar para guardar las opciones de configuración.

Para configurar ENA Express al conectar una interfaz de red

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Network Interfaces (Interfaces de red).
3. Seleccione una interfaz de red que no esté adjunta a una instancia (el valor de Estado es Disponible). Puede elegir el enlace Network interface ID (ID de interfaz de red) para abrir la página de detalles o puede seleccionar la casilla de la parte izquierda de la lista.
4. Seleccione la instancia a la que se adjuntará.
5. Para usar ENA Express después de asociar la interfaz de red a la instancia, seleccione la casilla Habilitar.
6. Cuando ENA Express está habilitado, puede configurar los ajustes de UDP. Para usar UDP de ENA Express, seleccione la casilla Habilitar.
7. Para conectar la interfaz de red a la instancia y guardar la configuración de ENA Express, elija Adjuntar.

AWS CLI

Para configurar ENA Express al conectar una interfaz de red

Utilice el comando attach-network-interface, como se muestra en los siguientes ejemplos.

Ejemplo 1: usar ENA Express para el tráfico TCP, pero no para el tráfico UDP

En este ejemplo se configura `EnaSrdEnabled` como `true`, y permite que `EnaSrdUdpEnabled` se establezca de forma predeterminada en `false`.

```
aws ec2 attach-network-interface \
    --network-interface-id eni-1234567890abcdef0 \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --device-index 1 \
    --ena-srd-specification 'EnaSrdEnabled=true'
```

Ejemplo 2: usar ENA Express tanto para el tráfico TCP como para el tráfico UDP

En este ejemplo se configura `EnaSrdEnabled` y `EnaSrdUdpEnabled` como `true`.

```
aws ec2 attach-network-interface \
    --network-interface-id eni-1234567890abcdef0 \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --device-index 1 \
    --ena-srd-specification
 'EnaSrdEnabled=true,EnaSrdUdpSpecification={EnaSrdUdpEnabled=true}'
```

Para actualizar la configuración de ENA Express de una interfaz de red adjunta

Utilice el comando modify-network-interface-attribute, como se muestra en los siguientes ejemplos.

Ejemplo 1: usar ENA Express para el tráfico TCP, pero no para el tráfico UDP

En este ejemplo se configura `EnaSrdEnabled` como `true`, y se permite que `EnaSrdUdpEnabled` sea la forma predeterminada para `false` si nunca se configuró previamente.

```
aws ec2 modify-network-interface-attribute \
    --network-interface-id eni-1234567890abcdef0 \
    --ena-srd-specification 'EnaSrdEnabled=true'
```

Ejemplo 2: usar ENA Express tanto para el tráfico TCP como para el tráfico UDP

En este ejemplo se configura `EnaSrdEnabled` y `EnaSrdUdpEnabled` como `true`.

```
aws ec2 modify-network-interface-attribute \
    --network-interface-id eni-1234567890abcdef0 \
    --ena-srd-specification
 'EnaSrdEnabled=true,EnaSrdUdpSpecification={EnaSrdUdpEnabled=true}'
```

Ejemplo 3: dejar de usar ENA Express para el tráfico UDP

En este ejemplo se configura `EnaSrdUdpEnabled` como `false`.

```
aws ec2 modify-network-interface-attribute \
    --network-interface-id eni-1234567890abcdef0 \
    --ena-srd-specification 'EnaSrdUdpSpecification={EnaSrdUdpEnabled=false}'
```

PowerShell

Para configurar ENA Express al conectar una interfaz de red

Utilice cmdlet Add-EC2NetworkInterface como se muestra en los siguientes ejemplos.

Ejemplo 1: usar ENA Express para el tráfico TCP, pero no para el tráfico UDP

En este ejemplo se configura `EnaSrdEnabled` como `true`, y permite que `EnaSrdUdpEnabled` se establezca de forma predeterminada en `false`.

```
Add-EC2NetworkInterface `
    -NetworkInterfaceId eni-1234567890abcdef0 `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -DeviceIndex 1 `
    -EnaSrdSpecification_EnaSrdEnabled $true
```

Ejemplo 2: usar ENA Express tanto para el tráfico TCP como para el tráfico UDP

En este ejemplo se configura `EnaSrdEnabled` y `EnaSrdUdpEnabled` como `true`.

```
Add-EC2NetworkInterface `
    -NetworkInterfaceId eni-1234567890abcdef0 `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -DeviceIndex 1 `
    -EnaSrdSpecification_EnaSrdEnabled $true `
    -EnaSrdUdpSpecification_EnaSrdUdpEnabled $true
```

Para configurar ENA Express para el adjunto de interfaz de red

Utilice cmdlet Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute como se muestra en los siguientes ejemplos.

Ejemplo 1: usar ENA Express para el tráfico TCP, pero no para el tráfico UDP

En este ejemplo se configura `EnaSrdEnabled` como `true`, y se permite que `EnaSrdUdpEnabled` sea la forma predeterminada para `false` si nunca se configuró previamente.

```
Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute `
    -NetworkInterfaceId eni-1234567890abcdef0 `
    -EnaSrdSpecification_EnaSrdEnabled $true ;
Get-EC2NetworkInterface -NetworkInterfaceId eni-0123f4567890a1b23 | `
Select-Object `
    NetworkInterfaceId,
    @{Name = 'EnaSrdEnabled'; Expression =
 { $_.Attachment.EnaSrdSpecification.EnaSrdEnabled }},
```

```
    @{Name = 'EnaSrdUdpEnabled'; Expression =
 { $_.Attachment.EnaSrdSpecification.EnaSrdUdpSpecification.EnaSrdUdpEnabled }} | `
Format-List
```

Ejemplo 2: usar ENA Express tanto para el tráfico TCP como para el tráfico UDP

En este ejemplo se configura `EnaSrdEnabled` y `EnaSrdUdpEnabled` como `true`.

```
Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute `
    -NetworkInterfaceId eni-1234567890abcdef0 `
    -EnaSrdSpecification_EnaSrdEnabled $true `
    -EnaSrdSpecification_EnaSrdUdpSpecification_EnaSrdUdpEnabled $true ;
Get-EC2NetworkInterface -NetworkInterfaceId eni-1234567890abcdef0 | `
Select-Object `
    NetworkInterfaceId,
    @{Name = 'EnaSrdEnabled'; Expression =
 { $_.Attachment.EnaSrdSpecification.EnaSrdEnabled }},
    @{Name = 'EnaSrdUdpEnabled'; Expression =
 { $_.Attachment.EnaSrdSpecification.EnaSrdUdpSpecification.EnaSrdUdpEnabled }} | `
Format-List
```

Ejemplo 3: dejar de usar ENA Express para el tráfico UDP

En este ejemplo se configura `EnaSrdUdpEnabled` como `false`.

```
Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute `
    -NetworkInterfaceId eni-0123f4567890a1b23 `
    -EnaSrdSpecification_EnaSrdUdpSpecification_EnaSrdUdpEnabled $false ;
Get-EC2NetworkInterface -NetworkInterfaceId eni-0123f4567890a1b23 | `
Select-Object `
    NetworkInterfaceId,
    @{Name = 'EnaSrdEnabled'; Expression =
 { $_.Attachment.EnaSrdSpecification.EnaSrdEnabled }},
    @{Name = 'EnaSrdUdpEnabled'; Expression =
 { $_.Attachment.EnaSrdSpecification.EnaSrdUdpSpecification.EnaSrdUdpEnabled }} | `
Format-List
```

Configuración de ENA Express en la inicialización

Puede utilizar uno de los siguientes métodos para configurar ENA Express directamente cuando inicie una instancia. Los enlaces especificados lo remiten a las instrucciones de Consola de administración de AWS para estos métodos.

- Asistente de inicialización de instancias: puede configurar ENA Express en la inicialización de instancias con el asistente de inicialización de instancias. Para obtener información, consulte Configuración de red avanzada en el Configuración de red para el asistente de inicialización de instancias.
- Plantilla de inicialización: puede configurar ENA Express en la inicialización cuando utiliza una plantilla de inicialización. Para obtener más información, consulte la página Creación de una plantilla de inicialización de Amazon EC2 y, a continuación, amplíe la sección Configuración de red y revise la Configuración de red avanzada.

Redes mejoradas con la interfaz de Intel 82599 VF

Para las instancia basadas en Xen, la interfaz Intel 82599 Virtual Function (VF) proporciona capacidades de redes mejoradas. La interfaz utiliza el controlador Intel `ixgbevf`.

En las siguientes pestañas se muestra cómo comprobar el controlador del adaptador de red que está instalado en el sistema operativo de la instancia.

Linux

Controlador de la interfaz de red de Linux

Utilice el siguiente comando para verificar si el módulo se está utilizando en una interfaz en particular, sustituyendo el nombre de la interfaz que quiere comprobar. Si utiliza una sola interfaz (predeterminada), esta será `eth0`. Si el sistema operativo admite nombres de red predecibles, podría ser un nombre como `ens5`.

En el ejemplo siguiente, el módulo `ixgbevf` no está cargado, ya que el controlador indicado es `vif`.

```
[ec2-user ~]$ ethtool -i eth0
driver: vif
version:
firmware-version:
bus-info: vif-0
supports-statistics: yes
supports-test: no
supports-eeprom-access: no
supports-register-dump: no
supports-priv-flags: no
```

En este caso, el módulo `ixgbevf` está cargado. Esta instancia tiene las redes mejoradas configuradas correctamente.

```
[ec2-user ~]$ ethtool -i eth0
driver: ixgbevf
version: 4.0.3
firmware-version: N/A
bus-info: 0000:00:03.0
supports-statistics: yes
supports-test: yes
supports-eeprom-access: no
supports-register-dump: yes
supports-priv-flags: no
```

Windows

Adaptador de red de Windows

Para comprobar si el controlador está instalado, conéctese a la instancia y abra Device Manager. Debería ver `Intel(R) 82599 Virtual Function` listado debajo de Adaptadores de red.

Contenido

- Prepare su instancia para redes mejoradas.
- Probar si las redes mejoradas están habilitadas
- Habilitar redes mejoradas en la instancia
- Solucionar problemas de conectividad

Prepare su instancia para redes mejoradas.

Para prepararse para las redes mejoradas con la interfaz Intel 82599 VF, configure su instancia de la siguiente manera:

- Compruebe que el tipo de instancia es uno de los siguientes: C3, C4, D2, I2, M4 (excepto `m4.16xlarge`) y R3.
- Asegúrese de que la instancia tenga conexión a Internet.
- Si tiene datos importantes en la instancia que desea conservar, debería realizar ahora una copia de seguridad de esos datos creando una AMI desde la instancia. La actualización del kernel y los módulos del kernel, además de habilitar el atributo `sriovNetSupport`, puede hacer que las

instancias o sistemas operativos incompatibles sean inaccesibles. Si tiene una copia de seguridad reciente y esto ocurre, los datos se conservarán.

- Instancias de Linux: lance la instancia desde una AMI HVM utilizando la versión de kernel de Linux 2.6.32 o posterior. Las AMI HVM de Amazon Linux más recientes tienen instaladas los módulos necesarios para las redes mejoradas y tienen establecidos los atributos necesarios. Por lo tanto, si inicia una instancia que admite redes mejoradas con respaldo de Amazon EBS utilizando una AMI HVM de Amazon Linux actual, las redes mejoradas ya están habilitadas para la instancia.

  > **Warning**
  >
  > Las redes mejoradas solo se admiten para instancias HVM. Si habilita las redes mejoradas con una instancia PV, podrían ser inaccesibles. Si establece este atributo sin el módulo o la versión del módulo adecuada, la instancia también podría ser inaccesible.

- Instancias de Windows: lance la instancia desde una AMI HVM de 64 bits. No se pueden habilitar las redes mejoradas en Windows Server 2008. Las redes mejoradas ya están habilitadas para las AMI de Windows Server 2012 R2 o Windows Server 2016 y versiones posteriores. Windows Server 2012 R2 incluye el controlador Intel 1.0.15.3 y recomendamos actualizar ese controlador a la versión más reciente con la utilidad Pnputil.exe.
- Utilice AWS CloudShell en la Consola de administración de AWS, o bien instale y configure la AWS CLI o las AWS Tools for Windows PowerShell en cualquier computadora que elija, preferiblemente en su computadora de escritorio o portátil local. Para obtener más información, consulte Acceder a Amazon EC2 o la Guía del usuario de AWS CloudShell. Las redes mejoradas no se pueden administrar desde la consola de Amazon EC2.

Probar si las redes mejoradas están habilitadas

Compruebe que el atributo `sriovNetSupport` esté establecido en la instancia o en la imagen.

AWS CLI

Comprobación del atributo de instancia (sriovNetSupport)

Use el siguiente comando describe-instance-attribute. Si se configuró el atributo, el valor es `simple`.

```
aws ec2 describe-instance-attribute \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
```

```
    --attribute sriovNetSupport
```

Comprobación del atributo de imagen (sriovNetSupport)

Use el siguiente comando describe-images. Si se configuró el atributo, el valor es `simple`.

```
aws ec2 describe-images \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --query "Images[].SriovNetSupport"
```

PowerShell

Comprobación del atributo de instancia (sriovNetSupport)

Utilice el cmdlet Get-EC2InstanceAttribute. Si se configuró el atributo, el valor es `simple`.

```
Get-EC2InstanceAttribute `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -Attribute sriovNetSupport
```

Comprobación del atributo de imagen (sriovNetSupport)

Use el siguiente comando describe-images. Si se configuró el atributo, el valor es `simple`.

```
(Get-EC2Image -ImageId ami-0abcdef1234567890).SriovNetSupport
```

Habilitar redes mejoradas en la instancia

El procedimiento que utiliza depende del sistema operativo de la instancia.

> **Warning**
>
> No hay ninguna forma de deshabilitar el atributo de redes mejoradas después de habilitarlo.

Amazon Linux

Las AMI HVM de Amazon Linux más recientes tienen instalado el módulo `ixgbevf` necesario para las redes mejoradas y tienen establecido el atributo `sriovNetSupport` que se necesita. Por lo tanto, si inicia un tipo de instancia utilizando una AMI HVM de Amazon Linux actual, las redes

mejoradas ya están habilitadas para la instancia. Para obtener más información, consulte Probar si las redes mejoradas están habilitadas.

Si ha iniciado la instancia utilizando una AMI de Amazon Linux más antigua y no tiene habilitadas aún las redes mejoradas, utilice el siguiente procedimiento para habilitarlas.

Para habilitar las redes mejoradas

1. Conéctese a la instancia.
2. Desde la instancia, ejecute el siguiente comando para actualizarla con el kernel y los módulos de kernel más recientes, incluido `ixgbevf`:

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo yum update
   ```

3. Desde el equipo local, reinicie la instancia mediante la consola de Amazon EC2 o uno de los siguientes comandos: reboot-instances (AWS CLI) o Restart-EC2Instance (AWS Tools for Windows PowerShell).
4. Conéctese de nuevo a la instancia y compruebe si el módulo `ixgbevf` está instalado y si tiene la versión mínima recomendada utilizando el comando modinfo ixgbevf de Probar si las redes mejoradas están habilitadas.
5. [instancia basada en EBS] Desde el equipo local, detenga la instancia mediante la consola de Amazon EC2 o uno de los siguientes comandos: stop-instances (AWS CLI) o Stop-EC2Instance (AWS Tools for Windows PowerShell).

   [Instancia respaldada por el almacén de instancias] No puede detener la instancia para modificar el atributo. En su lugar, pase directamente al siguiente procedimiento.
6. En el equipo local, habilite el atributo de redes mejoradas con uno de los siguientes comandos:

   AWS CLI

   Utilice el comando modify-instance-attribute como se indica a continuación.

   ```
   aws ec2 modify-instance-attribute \
       --instance-id i-1234567890abcdef0 \
       --sriov-net-support simple
   ```

   PowerShell

   Utilice el cmdlet Edit-EC2InstanceAttribute de la siguiente manera.

```
Edit-EC2InstanceAttribute `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -SriovNetSupport "simple"
```

7. (Opcional) Cree una AMI desde la instancia, tal y como se explica en Creación de una AMI basada en Amazon EBS. La AMI hereda el atributo de redes mejoradas de la instancia. Por lo tanto, puede utilizar esta AMI para iniciar otra instancia con las redes mejoradas habilitadas de manera predeterminada.
8. Desde el equipo local, inicie la instancia mediante la consola de Amazon EC2 o uno de los siguientes comandos: start-instances (AWS CLI) o Start-EC2Instance (AWS Tools for Windows PowerShell).
9. Conéctese a la instancia y compruebe que el módulo `ixgbevf` está instalado y cargado en la interfaz de red utilizando el comando ethtool -i eth*n* command de Probar si las redes mejoradas están habilitadas.

Para habilitar las redes mejoradas (instancias con respaldo en el almacén de instancias)

Siga el procedimiento anterior hasta el paso en el que detiene la instancia. Cree una nueva AMI tal como se describe en Creación de una AMI basada en Amazon S3, asegurándose de habilitar el atributo de redes mejoradas cuando registre la AMI.

AWS CLI

Utilice el comando register-image como se indica a continuación.

```
aws ec2 register-image --sriov-net-support simple ...
```

PowerShell

Utilice Register-EC2Image de la siguiente manera.

```
Register-EC2Image -SriovNetSupport "simple" ...
```

Ubuntu

Antes de comenzar, compruebe si las redes mejoradas ya están habilitadas en la instancia.

Las AMI HVM de Ubuntu de inicio rápido incluyen los controladores necesarios para las redes mejoradas. Si tiene una versión de `ixgbevf` anterior a 2.16.4, puede instalar el paquete del kernel de `linux-aws` para obtener los controladores de redes mejoradas más recientes.

En el siguiente procedimiento, se proporcionan los pasos generales para compilar el módulo `ixgbevf` en una instancia de Ubuntu.

Para instalar el paquete de kernel de **`linux-aws`**

1. Conéctese a la instancia.
2. Actualice la caché del paquete y los paquetes.

```
ubuntu:~$ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y linux-aws
```

> **Important**
>
> Si, durante el proceso de actualización, se le pide que instale `grub`, use `/dev/xvda` para instalar `grub` y luego elija conservar la versión actual de `/boot/grub/menu.lst`.

Otras distribuciones de Linux

Antes de comenzar, compruebe si las redes mejoradas ya están habilitadas en la instancia. Las últimas versiones de las AMI HVM de Ubuntu de inicio rápido incluyen los controladores necesarios para las redes mejoradas, por lo que no es necesario realizar pasos adicionales.

En el siguiente procedimiento, se proporcionan los pasos generales que debe realizar para habilitar las redes mejoradas con la interfaz Intel 82599 VF en una distribución de Linux que no sea Amazon Linux o Ubuntu. Para obtener más información, como la sintaxis detallada de los comandos, las ubicaciones de los archivos o el soporte de paquetes y herramientas, consulte la documentación específica de su distribución de Linux.

Para habilitar las redes mejoradas en Linux

1. Conéctese a la instancia.
2. Descargue el código fuente para el módulo `ixgbevf` de su instancia desde Sourceforge en https://sourceforge.net/projects/e1000/files/ixgbevf%20stable/.

Las versiones de `ixgbevf` anteriores a la 2.16.4, incluida la versión 2.14.2, no se compilan correctamente en algunas distribuciones de Linux, incluidas determinadas versiones de Ubuntu.

3. Compile e instale el módulo `ixgbevf` en la instancia.

> **Warning**
>
> Si compila el módulo `ixgbevf` para el kernel actual y luego lo actualiza sin volver a compilar el controlador del nuevo kernel, es posible que el sistema vuelva al módulo `ixgbevf` específico de la distribución en el siguiente rearranque. Esto podría hacer que el sistema fuera inaccesible si la versión específica de la distribución es incompatible con las redes mejoradas.

4. Ejecute el comando sudo depmod para actualizar las dependencias de módulos.
5. Actualice `initramfs` en la instancia para asegurarse de que el nuevo módulo se carga en el momento del arranque.
6. Determine si el sistema utiliza de manera predeterminada nombres de interfaz de red predecibles. Los sistemas que utilizan las versiones 197 o posteriores de systemd o udev pueden cambiar el nombre de los dispositivos Ethernet y no garantizan que haya una sola interfaz de red denominada `eth0`. Este comportamiento puede producir problemas al conectarse a la instancia. Para obtener más información y para ver otras opciones de configuración, consulte Predictable Network Interface Names en el sitio web de freedesktop.org.

   a. Puede utilizar el siguiente comando para comprobar las versiones de systemd o udev en los sistemas basados en RPM:

   ```
   [ec2-user ~]$ rpm -qa | grep -e '^systemd-[0-9]\+\|^udev-[0-9]\+'
       systemd-208-11.el7_0.2.x86_64
   ```

   En el ejemplo anterior de Red Hat Enterprise Linux 7, la versión de systemd es la 208, por lo que se deben deshabilitar los nombres de interfaz de red predecibles.

   b. Para deshabilitar los nombres de interfaz de red predecibles, añada la opción `net.ifnames=0` a la línea `GRUB_CMDLINE_LINUX` en `/etc/default/grub`.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo sed -i '/^GRUB\_CMDLINE\_LINUX/s/\"$/\ net\.ifnames\=0\"/' /
   etc/default/grub
   ```

   c. Vuelva a compilar el archivo de configuración de Grub.

```
[ec2-user ~]$ sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
```

7. [Instancia basada en EBS] Desde el equipo local, detenga la instancia mediante la consola de Amazon EC2 o uno de los siguientes comandos: stop-instances (AWS CLI) o Stop-EC2Instance (AWS Tools for Windows PowerShell).

   [Instancia respaldada por el almacén de instancias] No puede detener la instancia para modificar el atributo. En su lugar, pase directamente al siguiente procedimiento.

8. En el equipo local, habilite el atributo de redes mejoradas con uno de los siguientes comandos:

   AWS CLI

   Utilice el comando modify-instance-attribute como se indica a continuación.

   ```
   aws ec2 modify-instance-attribute \
       --instance-id i-1234567890abcdef0 -\
       -sriov-net-support simple
   ```

   PowerShell

   Utilice el cmdlet Edit-EC2InstanceAttribute de la siguiente manera.

   ```
   Edit-EC2InstanceAttribute `
       -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
       -SriovNetSupport "simple"
   ```

9. (Opcional) Cree una AMI desde la instancia, tal y como se explica en Creación de una AMI basada en Amazon EBS. La AMI hereda el atributo de redes mejoradas de la instancia. Por lo tanto, puede utilizar esta AMI para iniciar otra instancia con las redes mejoradas habilitadas de manera predeterminada.

   Si el sistema operativo de la instancia contiene un archivo `/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules`, debe eliminarlo antes de crear la AMI. Este archivo contiene la dirección MAC del adaptador Ethernet de la instancia original. Si otra instancia arranca con este archivo, el sistema operativo no será capaz de encontrar el dispositivo y `eth0` producirá un error, lo que causará problemas de arranque. Este archivo se regenera en el siguiente ciclo de arranque y todas las instancias que se inician desde la AMI crean su propia versión del archivo.

10. Desde el equipo local, inicie la instancia mediante la consola de Amazon EC2 o uno de los siguientes comandos: start-instances (AWS CLI) o Start-EC2Instance (AWS Tools for Windows PowerShell).
11. (Opcional) Conéctese a la instancia y compruebe si el módulo está instalado.

Para habilitar las redes mejoradas (instancias con respaldo en el almacén de instancias)

Siga el procedimiento anterior hasta el paso en el que detiene la instancia. Cree una nueva AMI tal como se describe en Creación de una AMI basada en Amazon S3, asegurándose de habilitar el atributo de redes mejoradas cuando registre la AMI.

AWS CLI

Utilice el comando register-image como se indica a continuación.

```
aws ec2 register-image --sriov-net-support simple ...
```

PowerShell

Utilice Register-EC2Image de la siguiente manera.

```
Register-EC2Image -SriovNetSupport "simple" ...
```

Windows

Si ha iniciado su instancia y no tiene habilitadas aún las redes mejoradas, debe descargar e instalar el controlador del adaptador de red requerido en la instancia y luego establecer el atributo de la instancia `sriovNetSupport` para activar las redes mejoradas. Solo puede habilitar este atributo en tipos de instancias admitidos. Para obtener más información, consulte Redes mejoradas en instancias de Amazon EC2.

> **Important**
>
> Para ver las actualizaciones de controladores más recientes en las AMI de Windows, consulte el historial de versiones de la AMI de Windows en la Referencia de las AMI de Windows de AWS.

Para habilitar las redes mejoradas

1. Conéctese a la instancia e inicie sesión como administrador local.
2. [Windows Server 2016 y versiones posteriores] Ejecute el siguiente script de PowerShell de EC2Launch para configurar la instancia después de instalar el controlador.

```
PS C:\> C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Scripts\InitializeInstance.ps1 -
Schedule
```

> **Important**
>
> La contraseña del administrador se restablecerá cuando habilite el script de inicialización EC2Launch de la instancia. Puede modificar el archivo de configuración para deshabilitar el restablecimiento de la contraseña del administrador especificándolo en la configuración de las tareas de inicialización.

3. Desde la instancia, descargue el controlador del adaptador de red Intel para su sistema operativo:

   - Windows Server 2022

     Visite la página de descarga y descargue `Wired_driver_`*`version`*`_x64.zip`.
   - Windows Server 2019 incluida para versión de Server 1809 y posteriores*

     Visite la página de descarga y descargue `Wired_driver_`*`version`*`_x64.zip`.
   - Windows Server 2016 incluida para versión de Server 1803 y anteriores*

     Visite la página de descarga y descargue `Wired_driver_`*`version`*`_x64.zip`.
   - Windows Server 2012 R2

     Visite la página de descarga y descargue `Wired_driver_`*`version`*`_x64.zip`.
   - Windows Server 2012

     Visite la página de descarga y descargue `Wired_driver_`*`version`*`_x64.zip`.
   - Windows Server 2008 R2

     Visite la página de descarga y descargue `PROWinx64Legacy.exe`.

*Las versiones de Server 1803 y anteriores, así como 1809 y posteriores no se tratan específicamente en las páginas de software y controladores de Intel.

4. Instale el controlador del adaptador de red Intel para su sistema operativo.

   - Windows Server 2008 R2

     1. En la carpeta Descargas, busque el archivo `PROWinx64Legacy.exe` y cámbiele el nombre a `PROWinx64Legacy.zip`.
     2. Extraiga el contenido del archivo `PROWinx64Legacy.zip`.
     3. Abra la línea de comandos, vaya a la carpeta que extrajo y ejecute el siguiente comando para utilizar la utilidad `pnputil` para agregar e instalar el archivo INF en el almacén de controladores.

        ```
        C:\> pnputil -a PROXGB\Winx64\NDIS62\vxn62x64.inf
        ```

   - Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2 y Windows Server 2012

     1. En la carpeta Descargas, extraiga el contenido del archivo `Wired_driver_`*`version`*`_x64.zip`.
     2. Abra la línea de comandos, vaya a la carpeta que extrajo y ejecute uno de los siguientes comandos para utilizar la utilidad `pnputil` para agregar e instalar el archivo INF en el almacén de controladores.

        - Windows Server 2022

          ```
          pnputil -i -a PROXGB\Winx64\NDIS68\vxn68x64.inf
          ```

        - Windows Server 2019

          ```
          pnputil -i -a PROXGB\Winx64\NDIS68\vxn68x64.inf
          ```

        - Windows Server 2016

          ```
          pnputil -i -a PROXGB\Winx64\NDIS65\vxn65x64.inf
          ```

        - Windows Server 2012 R2

          ```
          pnputil -i -a PROXGB\Winx64\NDIS64\vxn64x64.inf
          ```

- Windows Server 2012

```
pnputil -i -a PROXGB\Winx64\NDIS63\vxn63x64.inf
```

5. En el equipo local, habilite el atributo de redes mejoradas con uno de los siguientes comandos:

   AWS CLI

   Utilice el comando modify-instance-attribute como se indica a continuación.

   ```
   aws ec2 modify-instance-attribute \
       --instance-id i-1234567890abcdef0 \
       --sriov-net-support simple
   ```

   PowerShell

   Utilice el cmdlet Edit-EC2InstanceAttribute de la siguiente manera.

   ```
   Edit-EC2InstanceAttribute `
       -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
       -SriovNetSupport "simple"
   ```

6. (Opcional) Cree una AMI desde la instancia, tal y como se explica en Creación de una AMI basada en Amazon EBS. La AMI hereda el atributo de redes mejoradas de la instancia. Por lo tanto, puede utilizar esta AMI para iniciar otra instancia con las redes mejoradas habilitadas de manera predeterminada.
7. Desde el equipo local, inicie la instancia mediante la consola de Amazon EC2 o uno de los siguientes comandos: start-instances (AWS CLI) o Start-EC2Instance (AWS Tools for Windows PowerShell).

Solucionar problemas de conectividad

Si pierde la conexión mientras habilita las redes mejoradas, puede ser que el módulo `ixgbevf` sea incompatible con el kernel. Pruebe a instalar la versión del módulo `ixgbevf` que se incluye con la distribución de Linux de la instancia.

Si habilita las redes mejoradas para una instancia o AMI PV, la instancia podría ser inaccesible.

Para obtener más información, consulte How do I turn on and configure enhanced networking on my EC2 instances?

Supervisar el rendimiento de la red para ajustes ENA en la instancia de EC2

El controlador de Elastic Network Adapter (ENA) publica métricas de rendimiento de la red desde las instancias en las que están habilitadas. Puede utilizar estas métricas para solucionar problemas de rendimiento de instancias, elegir el tamaño de instancia adecuado para una carga de trabajo, planificar actividades de escalado de forma proactiva y comparar las aplicaciones a fin de determinar si maximizan el rendimiento disponible en una instancia.

Amazon EC2 define los máximos de red en el nivel de instancia para garantizar una experiencia de redes de alta calidad, incluido un rendimiento de red constante en todos los tamaños de instancia. AWS proporciona máximos de lo siguiente para cada instancia:

- Capacidad de ancho de banda: cada instancia de EC2 tiene un ancho de banda máximo para el tráfico entrante y saliente agregado, según el tamaño y el tipo de instancias. Algunas instancias utilizan un mecanismo de créditos de E/S de red para asignar el ancho de banda de la red en función del uso de ancho de banda medio. Amazon EC2 también tiene un ancho de banda máximo para el tráfico hacia Direct Connect e Internet. Para obtener más información, consulte Ancho de banda de red de instancias de Amazon EC2.
- Rendimiento de paquete por segundo (PPS): cada instancia de EC2 tiene un rendimiento de PPS máximo, según el tamaño y el tipo de instancias.
- Conexiones rastreadas: el grupo de seguridad realiza el seguimiento de cada conexión establecida para asegurarse de que los paquetes devueltos se entreguen como se espera. Existe un número máximo de conexiones que se pueden rastrear por instancia. Para obtener más información, consulte Seguimiento de conexiones del grupo de seguridad de Amazon EC2
- El acceso al servicio de enlace local: Amazon EC2 proporciona un PPS máximo por interfaz de red para el tráfico a servicios de proxy local como el servicio de DNS de Amazon, el servicio de metadatos de instancia y el Servicio de sincronización temporal de Amazon.

Cuando el tráfico de red de una instancia supera un máximo, AWS da forma al tráfico que supera el máximo al poner en cola y, a continuación, soltar paquetes de red. Puede monitorear cuando el tráfico supera un máximo mediante las métricas de rendimiento de la red. Estas métricas informan, en tiempo real, el impacto en el tráfico de red y los posibles problemas de rendimiento de la red.

Contenido

- Requisitos

- Métricas para el controlador de ENA
- Ver las métricas de rendimiento de la red de la instancia de
- Métricas para ENA Express
- Métricas de rendimiento de la red con el controlador de DPDK para ENA
- Métricas en instancias que ejecutan FreeBSD

Requisitos

Instancias de Linux

- Instale el controlador de ENA de versión 2.2.10 o posterior. Para verificar la versión instalada, utilice el comando ethtool. En el siguiente ejemplo, la versión cumple el requisito mínimo.

```
[ec2-user ~]$ ethtool -i eth0 | grep version
version: 2.2.10
```

  Para actualizar el controlador de ENA, consulte Red mejorada.
- Para importar estas métricas a Amazon CloudWatch, instale el agente CloudWatch. Para obtener más información, consulte Recopilar métricas de rendimiento de la red en Guía del usuario de Amazon CloudWatch.
- Para que tenga compatibilidad con la métrica `conntrack_allowance_available`, instale la versión 2.8.1 o posterior del controlador ENA.
- Para anular el límite de PPS del fragmento de salida de 1024, instale el controlador ENA versión 2.13.3 o posterior.

instancias de Windows

- Instale el controlador de ENA de versión 2.2.2 o posterior. Para verificar la versión instalada, utilice el administrador de dispositivos de la siguiente manera.
  1. Abra el administrador de dispositivos mediante la ejecución de `devmgmt.msc`.
  2. Expanda Adaptadores de red.
  3. Elija Amazon Elastic Network Adapter, Propiedades.
  4. En la pestaña Controlador, busque Versión del controlador.

  Para actualizar el controlador de ENA, consulte Red mejorada.

- Para importar estas métricas a Amazon CloudWatch, instale el agente CloudWatch. Para obtener más información, consulte Recopilar métricas avanzadas de red en Guía del usuario de Amazon CloudWatch.

Métricas para el controlador de ENA

El controlador de ENA entrega las siguientes métricas a la instancia en tiempo real. Proporcionan el número acumulado de paquetes en cola o eliminado en cada interfaz de red desde el último restablecimiento del controlador.

Métrica	Descripción	Compatible con
`bw_in_allowance_exceeded`	El número de paquetes formados en cola o eliminados el ancho de banda agregado entrante superó el máximo de la instancia.	Todos los tipos de instancias
`bw_out_allowance_exceeded`	El número de paquetes en cola o eliminados porque el ancho de banda agregado saliente superó el máximo de la instancia.	Todos los tipos de instancias
`conntrack_allowance_exceeded`	El número de paquetes eliminados porque el seguimiento de conexiones superó el máximo de la instancia y no se pudieron establecer nuevas conexiones. Esto puede provocar la pérdida de paquetes para el tráfico hacia o desde la instancia.	Todos los tipos de instancias
`conntrack_allowance_available`	La cantidad de conexiones rastreadas que puede establecer la instancia antes de alcanzar el límite de conexiones rastreadas de ese tipo de instancia.	Solo en instancias basadas en Nitro

Métrica	Descripción	Compatible con
`linklocal_allowance_exceeded`	El número de paquetes eliminados porque el PPS del tráfico a los servicios proxy locales superó el máximo para la interfaz de red. Esto afecta al tráfico del servicio DNS de Amazon, el servicio de metadatos de instancias y el Servicio de sincronización temporal de Amazon, pero no afecta al tráfico de los solucinadores de DNS personalizados.	Todos los tipos de instancias
`pps_allowance_exceeded`	El número de paquetes en cola o eliminados porque el PPS bidireccional superó el máximo de la instancia. *	Todos los tipos de instancias

* Dependiendo de la configuración del modo proxy de fragmentos para el controlador ENA Linux v2.13.3 o posterior, este límite también puede incluir las caídas de fragmentos de salida que superen los 1024 PPS para la interfaz de red. Si el modo proxy de fragmentos está habilitado para el controlador de Linux, las caídas de fragmentos de salida evitan el límite de 1024 PPS que se aplica normalmente y se cuentan dentro de las asignaciones de PPS estándar. El modo proxy de fragmentos está deshabilitado de forma predeterminada.

Ver las métricas de rendimiento de la red de la instancia de

El procedimiento que utiliza depende del sistema operativo de la instancia.

Instancias de Linux

Puede publicar métricas en sus herramientas favoritas para visualizar los datos de métricas. Por ejemplo, puede publicar las métricas en Amazon CloudWatch mediante el agente de CloudWatch. El agente permite seleccionar métricas individuales y controlar la publicación.

También puede utilizar ethtool para recuperar las métricas de cada interfaz de red, como eth0, de la siguiente manera.

```
[ec2-user ~]$ ethtool -S eth0
     bw_in_allowance_exceeded: 0
     bw_out_allowance_exceeded: 0
     pps_allowance_exceeded: 0
     conntrack_allowance_exceeded: 0
     linklocal_allowance_exceeded: 0
     conntrack_allowance_available: 136812
```

instancias de Windows

Puede ver las métricas con cualquier consumidor de contadores de rendimiento de Windows. Los datos se pueden analizar de acuerdo con el manifiesto EnaPerfCounters. Este es un archivo XML que define el proveedor de contador de rendimiento y sus conjuntos de contadores.

Instalación del manifiesto

Si ha iniciado la instancia con una AMI que contiene el controlador de ENA 2.2.2 o posterior o utilizado el script de instalación en el paquete de controladores para el controlador de ENA 2.2.2, el manifiesto ya está instalado. Para instalar el manifiesto manualmente, siga los pasos siguientes:

1. Elimine el manifiesto existente mediante el siguiente comando:

   ```
   unlodctr /m:EnaPerfCounters.man
   ```

2. Copie el archivo del manifiesto, `EnaPerfCounters.man`, del paquete de instalación del controlador a `%SystemRoot%\System32\drivers`.
3. Instale el nuevo manifiesto mediante el siguiente comando:

   ```
   lodctr /m:EnaPerfCounters.man
   ```

Para ver métricas mediante el Monitor de rendimiento

1. Abra el Monitor de rendimiento.
2. Presione Ctrl+N para agregar nuevos contadores.
3. Elija Configuración de paquetes de ENA en la lista.
4. Seleccione las instancias que desea monitorear y elija Agregar.

5. Seleccione OK.

Métricas para ENA Express

ENA Express funciona con la tecnología Scalable Reliable Datagram (SRD) de AWS. SRD es un protocolo de transporte de red de alto rendimiento que utiliza el enrutamiento dinámico para aumentar el rendimiento y minimizar la latencia de cola. Si ha habilitado ENA Express para los adjuntos de interfaz de red tanto en la instancia de envío como en la de recepción, puede utilizar las métricas de ENA Express para asegurarse de que sus instancias aprovechen al máximo las mejoras de rendimiento que proporciona la tecnología SRD. Por ejemplo:

- Evalúe sus recursos para asegurarse de que tengan capacidad suficiente para establecer más conexiones de SRD.
- Identifique dónde hay posibles problemas que impidan que los paquetes salientes aptos utilicen SRD.
- Calcule el porcentaje de tráfico saliente que usa SRD para la instancia.
- Calcule el porcentaje de tráfico entrante que usa SRD para la instancia.

> **Note**
>
> Para generar métricas, utilice la versión 2.8 o superior del controlador.

Para ver una lista de las métricas para su instancia de Linux que se filtran para ENA Express, ejecute el comando ethtool para su interfaz de red (que aquí se muestra como `eth0`). Tome nota del valor de la métrica `ena_srd_mode`.

```
[ec2-user ~]$ ethtool -S eth0 | grep ena_srd
NIC statistics:
 ena_srd_mode: 1
 ena_srd_tx_pkts: 0
 ena_srd_eligible_tx_pkts: 0
 ena_srd_rx_pkts: 0
 ena_srd_resource_utilization: 0
```

Las siguientes métricas están disponibles para todas las instancias que tienen habilitada ENA Express.

ena_srd_mode

Se describen qué características de ENA Express están habilitadas. Los valores son los siguientes:

- `0` = ENA Express desactivado, UDP desactivado
- `1` = ENA Express activado, UDP desactivado
- `2` = ENA Express desactivado, UDP activado

> **Note**
>
> Esto solo ocurre cuando ENA Express se habilitó originalmente y UDP se configuró para usarlo. El valor anterior se retiene para el tráfico UDP.

- `3` = ENA Express activado, UDP activado

ena_srd_eligible_tx_pkts

El número de red de la siguiente manera:

- Se admiten los tipos de instancia de envío y recepción. Para obtener más información, consulte la tabla Tipos de instancia compatibles con ENA Express.
- Tanto las instancias de envío como las de recepción deben tener configurado ENA Express.
- Las instancias de envío y recepción deben ejecutarse en la misma región.
- La ruta de red entre las instancias no debe incluir cajas de middleware. ENA Express no admite actualmente cajas de middleware.

> **Note**
>
> La métrica de elegibilidad de ENA Express abarca los requisitos de origen y destino, y la red entre los dos puntos de conexión. Los paquetes aptos aún pueden ser descalificados tras su recuento. Por ejemplo, si un paquete apto supera el límite de la unidad de transmisión máxima (MTU), vuelve a la transmisión ENA estándar, aunque el paquete se sigue mostrando como apto en el contador.

ena_srd_tx_pkts

El número de paquetes SRD transmitidos en un periodo determinado.

ena_srd_rx_pkts

El número de paquetes SRD recibidos en un periodo determinado.

ena_srd_resource_utilization

El porcentaje de uso máximo de memoria permitido para conexiones SRD simultáneas que ha consumido la instancia.

Para confirmar si la transmisión de paquetes utiliza SRD, puede comparar el número de paquetes que cumplen los requisitos (métrica `ena_srd_eligible_tx_pkts`) con el número de paquetes SRD transmitidos (métrica `ena_srd_tx_pkts`) durante un periodo de tiempo determinado.

Tráfico de salida (paquetes salientes)

Para asegurarse de que su tráfico de salida utiliza SRD como se espera, compare el número de paquetes SRD aptos (`ena_srd_eligible_tx_pkts`) con el número de paquetes SRD enviados (`ena_srd_tx_pkts`) durante un periodo de tiempo determinado.

Las diferencias significativas entre el número de paquetes aptos y el número de paquetes SRD enviados suelen deberse a problemas de utilización de recursos. Cuando la tarjeta de red conectada a la instancia agota sus recursos máximos, o si los paquetes superan el límite de MTU, los paquetes aptos no pueden transmitirse a través de SRD y deben volver a la transmisión ENA estándar. Los paquetes también pueden experimentar esto durante migraciones en directo o actualizaciones de servidores en directo. Se requiere una solución de problemas adicionales para determinar la causa raíz.

> **Note**
>
> Puede ignorar las pequeñas diferencias ocasionales entre el número de paquetes aptos y el número de paquetes de SRD. Esto puede ocurrir cuando su instancia establece una conexión con otra instancia para el tráfico SRD, por ejemplo.

Para averiguar qué porcentaje de su tráfico de salida total durante un periodo de tiempo determinado utiliza SRD, compare el número de paquetes SRD enviados (`ena_srd_tx_pkts`) con el número total de paquetes enviados para la instancia (`NetworkPacketOut`) durante ese tiempo.

Tráfico de entrada (paquetes entrantes)

Para saber qué porcentaje del tráfico de entrada utiliza SRD, compare el número de paquetes SRD recibidos (`ena_srd_rx_pkts`) durante un periodo de tiempo determinado con el número total de paquetes recibidos para la instancia (`NetworkPacketIn`) durante ese tiempo.

Uso de los recursos

El uso de los recursos se basa en el número de conexiones SRD simultáneas que una única instancia puede mantener en un momento determinado. La métrica de uso de recursos (`ena_srd_resource_utilization`) hace un seguimiento del uso actual de la instancia. A medida que la utilización se acerque al 100 %, es de esperar que se produzcan problemas de rendimiento. ENA Express retrocede de la transmisión SRD a la transmisión ENA estándar y aumenta la posibilidad de que se pierdan paquetes. Un alto uso de recursos es un indicio de que llegó el momento de escalar horizontalmente la instancia para mejorar el rendimiento de la red.

> **Note**
>
> Cuando el tráfico de red de una instancia supera un máximo, AWS da forma al tráfico que supera el máximo al poner en cola y, a continuación, soltar paquetes de red.

Persistencia

Las métricas de entrada y salida se acumulan mientras ENA Express está habilitado para la instancia. Las métricas dejan de acumularse si ENA Express está desactivado, pero persisten mientras la instancia sigue en ejecución. Las métricas se reinician si la instancia se reinicia o se finaliza, o si la interfaz de red se desvincula de la instancia.

Métricas de rendimiento de la red con el controlador de DPDK para ENA

El controlador de ENA, versión 2.2.0 y posterior, admite informes de métricas de red. DPDK 20.11 incluye el controlador de ENA 2.2.0 y es la primera versión de DPDK que admite esta característica.

El controlador DPDK v25.03 o posterior admite el modo proxy de fragmentos. Si el modo proxy de fragmentos está habilitado para el controlador de DPDK, las caídas de fragmentos de salida evitan el límite de 1024 PPS que se aplica normalmente y se cuentan dentro de las asignaciones de PPS estándar. El modo proxy de fragmentos está deshabilitado de forma predeterminada.

Puede utilizar una aplicación de ejemplo para ver las estadísticas de DPDK. Para comenzar una versión interactiva de la aplicación de ejemplo, ejecute el siguiente comando.

```
./app/dpdk-testpmd -- -i
```

Dentro de esta sesión interactiva, puede escribir un comando para recuperar estadísticas extendidas de un puerto. El siguiente comando de ejemplo recupera las estadísticas del puerto 0.

```
show port xstats 0
```

A continuación se muestra un ejemplo de una sesión interactiva con la aplicación de ejemplo de DPDK.

```
[root@ip-192.0.2.0 build]# ./app/dpdk-testpmd -- -i
        EAL: Detected 4 lcore(s)
        EAL: Detected 1 NUMA nodes
        EAL: Multi-process socket /var/run/dpdk/rte/mp_socket
        EAL: Selected IOVA mode 'PA'
        EAL: Probing VFIO support...
        EAL:   Invalid NUMA socket, default to 0
        EAL:   Invalid NUMA socket, default to 0
        EAL: Probe PCI driver: net_ena (1d0f:ec20) device: 0000:00:06.0
(socket 0)
        EAL: No legacy callbacks, legacy socket not created
        Interactive-mode selected

        Port 0: link state change event
        testpmd: create a new mbuf pool <mb_pool_0>: n=171456,
size=2176, socket=0
        testpmd: preferred mempool ops selected: ring_mp_mc

        Warning! port-topology=paired and odd forward ports number, the
last port will pair with itself.

        Configuring Port 0 (socket 0)
        Port 0: 02:C7:17:A2:60:B1
        Checking link statuses...
        Done
        Error during enabling promiscuous mode for port 0: Operation
not supported - ignore
        testpmd> show port xstats 0
        ###### NIC extended statistics for port 0
        rx_good_packets: 0
        tx_good_packets: 0
        rx_good_bytes: 0
```

```
        tx_good_bytes: 0
        rx_missed_errors: 0
        rx_errors: 0
        tx_errors: 0
        rx_mbuf_allocation_errors: 0
        rx_q0_packets: 0
        rx_q0_bytes: 0
        rx_q0_errors: 0
        tx_q0_packets: 0
        tx_q0_bytes: 0
        wd_expired: 0
        dev_start: 1
        dev_stop: 0
        tx_drops: 0
        bw_in_allowance_exceeded: 0
        bw_out_allowance_exceeded: 0
        pps_allowance_exceeded: 0
        conntrack_allowance_exceeded: 0
        linklocal_allowance_exceeded: 0
        rx_q0_cnt: 0
        rx_q0_bytes: 0
        rx_q0_refill_partial: 0
        rx_q0_bad_csum: 0
        rx_q0_mbuf_alloc_fail: 0
        rx_q0_bad_desc_num: 0
        rx_q0_bad_req_id: 0
        tx_q0_cnt: 0
        tx_q0_bytes: 0
        tx_q0_prepare_ctx_err: 0
        tx_q0_linearize: 0
        tx_q0_linearize_failed: 0
        tx_q0_tx_poll: 0
        tx_q0_doorbells: 0
        tx_q0_bad_req_id: 0
        tx_q0_available_desc: 1023
        testpmd>
```

Para obtener más información acerca de la aplicación de ejemplo y su uso a fin de recuperar estadísticas ampliadas. consulte la Guía del usuario de la aplicación de Testpmd en la documentación de DPDK.

Métricas en instancias que ejecutan FreeBSD

A partir de la versión 2.3.0, el controlador FreeBSD de ENA admite la recopilación de métricas de rendimiento de la red en instancias que ejecutan FreeBSD. Para habilitar la recopilación de métricas de FreeBSD, ingrese el siguiente comando y establezca el *intervalo* en un valor entre 1 y 3600. Esto especifica la frecuencia, en segundos, para recopilar métricas de FreeBSD.

```
sysctl dev.ena.network_interface.eni_metrics.sample_interval=interval
```

Por ejemplo, el siguiente comando configura el controlador para recopilar métricas de FreeBSD en la interfaz de red 1 cada 10 segundos:

```
sysctl dev.ena.1.eni_metrics.sample_interval=10
```

Para desactivar la recopilación de métricas de FreeBSD, puede ejecutar el comando anterior y especificar `0` como el *intervalo*.

Después de habilitar la recopilación de métricas de FreeBSD, puede recuperar el último conjunto de métricas recopiladas mediante la ejecución del siguiente comando.

```
sysctl dev.ena.network_interface.eni_metrics
```

Mejorar la latencia de red para instancias de EC2 basadas en Linux

La latencia de la red es la cantidad de tiempo que tarda un paquete de datos en viajar desde su origen hasta su destino. Las aplicaciones que envían datos a través de la red dependen de las respuestas oportunas para ofrecer una experiencia de usuario positiva. La alta latencia de la red puede provocar varios problemas, como los siguientes:

- Tiempos de carga lentos para páginas web
- Retraso en la transmisión de video
- Problemas para acceder a los recursos en línea

En esta sección se describen los pasos que puede seguir para mejorar la latencia de red en las instancias de Amazon EC2 que se ejecutan en Linux. Para lograr una latencia óptima, siga estos pasos para configurar los ajustes de la instancia, el núcleo y el controlador ENA. Para obtener más

información sobre configuración, consulte la Guía de prácticas recomendadas del controlador Linux ENA y optimización del rendimiento en GitHub.

> **Note**
>
> Los pasos y la configuración pueden variar ligeramente según el hardware de red específico, la AMI desde la que lanzó la instancia y el caso de uso de la aplicación. Antes de realizar cualquier cambio, pruebe y supervise minuciosamente el rendimiento de la red para asegurarse de obtener los resultados deseados.

Reducir la cantidad de saltos de red para los paquetes de datos

Cada salto que realiza un paquete de datos al moverse de un router a otro aumenta la latencia de la red. Por lo general, el tráfico debe realizar varios saltos para llegar a su destino. Hay dos formas de reducir los saltos de red en sus instancias de Amazon EC2, de la siguiente manera:

- Grupo con ubicación en clúster: al especificar un grupo con ubicación en clúster, Amazon EC2 inicia instancias que se encuentran cerca unas de otras, físicamente dentro de la misma zona de disponibilidad (AZ) con un mayor número de paquetes. La proximidad física de las instancias del grupo les permite aprovechar la conectividad de alta velocidad, lo que se traduce en una latencia baja y un alto rendimiento de flujo único.
- Host dedicado: un host dedicado también es un servidor físico dedicado para su uso. Con un host dedicado, puede iniciar sus instancias para que se ejecuten en el mismo servidor físico. La comunicación entre instancias que se ejecutan en el mismo host dedicado puede realizarse sin saltos adicionales.

Cómo la configuración del kernel de Linux afecta la latencia

La configuración del kernel de Linux puede aumentar o disminuir la latencia de la red. Para lograr sus objetivos de optimización de la latencia, es importante ajustar la configuración del kernel de Linux de acuerdo con los requisitos específicos de su carga de trabajo.

Hay muchas opciones de configuración para el kernel de Linux que pueden ayudar a reducir la latencia de la red. Las opciones más importantes son las siguientes.

- Habilitar el modo de sondeo ocupado: el modo de sondeo ocupado reduce la latencia en la ruta de recepción de la red. Al habilitar el modo de sondeo ocupado, el código de la capa de

conexión puede sondear directamente la cola de recepción de un dispositivo de red. La desventaja del sondeo ocupado es el mayor uso de la CPU en el host, que se debe a la búsqueda de nuevos datos en un bucle muy estricto. Hay dos ajustes globales que controlan el número de microsegundos en que se esperan los paquetes de todas las interfaces.

`busy_read`

Un tiempo de espera de sondeo ocupado de baja latencia para lecturas de sockets. Controla la cantidad de microsegundos que se esperan a que la capa de sockets lea los paquetes de la cola del dispositivo. Para habilitar la característica de forma global con el comando sysctl, la organización del kernel de Linux recomienda un valor de 50 microsegundos. Para obtener más información, consulte busy_read en la Guía del usuario y del administrador del kernel de Linux.

```
[ec2-user ~]$ sudo sysctl -w net.core.busy_read=50
```

`busy_poll`

Un tiempo de espera de sondeo ocupado de baja latencia para sondear y seleccionar. Controla la cantidad de microsegundos que se esperan a que se produzcan eventos. El valor recomendado está comprendido entre 50 y 100 microsegundos, según la cantidad de sockets que esté sondeando. Cuantos más sockets agregue, mayor será el número.

```
[ec2-user ~]$ sudo sysctl -w net.core.busy_poll=50
```

- Configure los estados de suspensión de CPU (estados C): los estados C controlan los niveles de suspensión en los que puede entrar un núcleo cuando está inactivo. Puede que desee controlar los estados C para ajustar el sistema en cuanto a latencia, en lugar del rendimiento. En los estados C más profundos, la CPU está esencialmente “suspendida” y no puede responder a las solicitudes hasta que se active y vuelva a un estado operativo. Hacer que los núcleos pasen al estado de suspensión lleva tiempo y aunque un núcleo en suspensión ofrece más margen para que otro núcleo arranque a una frecuencia superior, el núcleo en suspensión tarda un tiempo en activarse y en funcionar.

  Por ejemplo, si un núcleo al que se asigna que administre un paquete de red interrumpe su suspensión, puede haber un retraso en el servicio que produzca una interrupción. Puede configurar el sistema para que no utilice estados C más profundos. Sin embargo, si bien esta

configuración reduce la latencia de reacción del procesador, también reduce el margen disponible para que otros núcleos alcancen la frecuencia Turbo Boost.

Para reducir la latencia de reacción del procesador, puede limitar los estados C más profundos. Para obtener más información, consulte High performance and low latency by limiting deeper C-states en la Guía del usuario de Amazon Linux 2.

Interrumpir la moderación

El controlador de red ENA permite la comunicación entre una instancia y una red. El controlador procesa los paquetes de red y los pasa a la pila de red o a la tarjeta Nitro. Cuando entra un paquete de red, la tarjeta Nitro genera una interrupción para que la CPU notifique un evento al software.

Interrumpir

Una interrupción es una señal que un dispositivo o una aplicación envía al procesador. La interrupción indica al procesador que se ha producido un evento o se ha cumplido una condición que requiere atención inmediata. Las interrupciones pueden gestionar tareas urgentes, como recibir datos de una interfaz de red, gestionar eventos de hardware o atender solicitudes de otros dispositivos.

Interrumpir la moderación

La moderación de interrupciones es una técnica que reduce la cantidad de interrupciones que genera un dispositivo al agregarlas o retrasarlas. El propósito de la moderación de interrupciones es mejorar el rendimiento del sistema al reducir la sobrecarga asociada a la gestión de un gran número de interrupciones. Demasiadas interrupciones aumentan el uso de la CPU, lo que afecta negativamente al rendimiento, mientras que muy pocas interrupciones aumentan la latencia.

Moderación dinámica de interrupciones

La moderación dinámica de interrupciones es una forma mejorada de moderación de interrupciones que ajusta dinámicamente la frecuencia de interrupciones en función de la carga del sistema y los patrones de tráfico actuales. Su objetivo es lograr un equilibrio entre reducir la sobrecarga de interrupciones y los paquetes por segundo o ancho de banda.

> **Note**
>
> La moderación dinámica de interrupciones está habilitada de forma predeterminada en algunas AMI (aunque se puede habilitar o deshabilitar en todas las AMI).

Para minimizar la latencia de la red, puede ser necesario deshabililar la moderación de interrupciones. Sin embargo, esto también puede aumentar la sobrecarga del procesamiento de interrupciones. Es importante encontrar el equilibrio adecuado entre reducir la latencia y minimizar los gastos generales. Los comandos `ethtool` pueden ayudarle a configurar la moderación de interrupciones. De forma predeterminada, `rx-usecs` se establece en `20` y `tx-usecs` se establece en `64`.

Para obtener la configuración de moderación de interrupciones actual, utilice el siguiente comando.

```
[ec2-user ~]$ ethtool -c interface | egrep "rx-usecs:|tx-usecs:|Adaptive RX"
Adaptive RX: on  TX: off
rx-usecs: 20
tx-usecs: 64
```

Para deshabilitar la modificación de interrupciones y la moderación dinámica de interrupciones, utilice el siguiente comando.

```
[ec2-user ~]$ sudo ethtool -C interface adaptive-rx off rx-usecs 0 tx-usecs 0
```

Consideraciones sobre el Nitro System para ajustar el rendimiento

El sistema Nitro es una recopilación de componentes de hardware y software integrados en AWS que permiten alcanzar un alto rendimiento, una gran disponibilidad y mucha seguridad. El sistema Nitro proporciona capacidades de tipo bare metal que eliminan la sobrecarga de la virtualización y admiten cargas de trabajo que requieren acceso completo al hardware del host. Para obtener más información, consulte AWS Nitro System.

Todos los tipos de instancias de EC2 de la generación actual procesan paquetes de red en tarjetas Nitro de EC2. En este tema, se describe la gestión de paquetes de alto nivel en la tarjeta Nitro, los aspectos comunes de la arquitectura y la configuración de la red que afectan al rendimiento de la gestión de paquetes y las medidas que puede tomar para lograr el máximo rendimiento en sus instancias basadas en Nitro.

Las tarjetas Nitro gestionan todas las interfaces de entrada y salida (E/S), como aquellas necesarias para las Virtual Private Clouds (VPC). Para todos los componentes que envían o reciben información a través de la red, las tarjetas Nitro actúan como un dispositivo de computación autónomo para el tráfico de E/S que está físicamente separado de la placa principal del sistema en la que se ejecutan las cargas de trabajo de los clientes.

Flujo de paquetes de red en las tarjetas Nitro

Las instancias de EC2 integradas en el Nitro System tienen capacidades de aceleración de hardware que permiten un procesamiento de paquetes más rápido, medido en función de las tasas de rendimiento de paquetes por segundo (PPS). Cuando una tarjeta Nitro realiza la evaluación inicial de un flujo nuevo, guarda la misma información para todos los paquetes del flujo, como los grupos de seguridad, las listas de control de acceso y las entradas de la tabla de enrutamiento. Cuando procesa paquetes adicionales para el mismo flujo, puede usar la información guardada para reducir la sobrecarga de esos paquetes.

La velocidad de conexión se mide mediante la métrica de conexiones por segundo (CPS). Cada nueva conexión requiere una sobrecarga de procesamiento adicional que debe tenerse en cuenta en las estimaciones de la capacidad de carga de trabajo. Es importante tener en cuenta las métricas de CPS y PPS al diseñar las cargas de trabajo.

Cómo se establece una conexión

Cuando se establece una conexión entre una instancia basada en Nitro y otro punto de conexión, la tarjeta Nitro evalúa el flujo total del primer paquete que se envía o recibe entre los dos puntos de conexión. En el caso de los paquetes subsiguientes del mismo flujo, no suele ser necesaria una reevaluación completa. Sin embargo, hay algunas excepciones. Para obtener más información sobre las excepciones, consulte Paquetes que no utilizan aceleración del hardware.

Las siguientes propiedades definen los dos puntos de conexión y el flujo de paquetes entre ellos. Estas cinco propiedades juntas se conocen como flujo de 5 tuplas.

- IP de origen
- Puerto de origen
- IP de destino
- Puerto de destino
- Protocolo de comunicación

La dirección del flujo de paquetes se conoce como entrada (entrante) y salida (saliente). Las siguientes descripciones de alto nivel resumen el flujo de paquetes de red de extremo a extremo.

- Entrada: cuando una tarjeta Nitro gestiona un paquete de red entrante, lo evalúa comparándolo con las reglas de firewall y las listas de control de acceso vigentes. Realiza un seguimiento de la

conexión, la mide y realiza otras acciones, según proceda. A continuación, reenvía el paquete a su destino en la CPU del host.

- Salida: cuando una tarjeta Nitro gestiona un paquete de red saliente, busca el destino de la interfaz remota, evalúa varias funciones de la VPC, aplica límites de velocidad y realiza las demás acciones pertinentes. A continuación, reenvía el paquete a su siguiente destino de salto en la red.

Diseñar la red para un rendimiento óptimo

Para aprovechar las capacidades de rendimiento de su sistema Nitro, debe comprender cuáles son sus necesidades de procesamiento de red y cómo afectan esas necesidades a la carga de trabajo de sus recursos de Nitro. Luego, puede diseñar para lograr un rendimiento óptimo para su entorno de red. La configuración de la infraestructura y el diseño y la configuración de la carga de trabajo de las aplicaciones pueden afectar tanto al procesamiento de paquetes como a las velocidades de conexión. Por ejemplo, si su aplicación tiene una alta tasa de establecimiento de conexiones, como un servicio de DNS, un firewall o un router virtual, tendrá menos oportunidades de aprovechar la aceleración del hardware que solo se produce una vez establecida la conexión.

Puede configurar las aplicaciones y la infraestructura para agilizar las cargas de trabajo y mejorar el rendimiento de la red. Sin embargo, no todos los paquetes cumplen los requisitos para la aceleración. El sistema Nitro utiliza todo el flujo de la red para las nuevas conexiones y para los paquetes que no cumplen los requisitos para la aceleración.

El resto de esta sección se centrará en las consideraciones de diseño de las aplicaciones y la infraestructura para garantizar que los paquetes fluyan dentro de la ruta acelerada en la medida de lo posible.

Consideraciones sobre el diseño de la red para el sistema Nitro

Al configurar el tráfico de red para la instancia, hay muchos aspectos que se deben tener en cuenta y que pueden afectar al rendimiento de los PPS. Una vez establecido un flujo, la mayoría de los paquetes que entran o salen con regularidad cumplen los requisitos para la aceleración. Sin embargo, existen excepciones para garantizar que los diseños de infraestructura y los flujos de paquetes sigan cumpliendo con los estándares de protocolo.

Para obtener el mejor rendimiento de su tarjeta Nitro, debe considerar detenidamente las ventajas y desventajas de los siguientes detalles de configuración para su infraestructura y sus aplicaciones.

Consideraciones sobre infraestructura

La configuración de la infraestructura puede afectar al flujo de paquetes y a la eficiencia del procesamiento. La siguiente lista incluye algunas consideraciones importantes.

Configuración de la interfaz de red con asimetría

Los grupos de seguridad utilizan el seguimiento de conexiones para rastrear información sobre el tráfico que fluye hacia y desde la instancia. El enrutamiento asimétrico, en el que el tráfico entra en una instancia a través de una interfaz de red y sale por una interfaz de red diferente, puede reducir el rendimiento máximo que puede alcanzar una instancia si se realiza un seguimiento de los flujos. Para obtener más información sobre el seguimiento de conexiones de grupos de seguridad, las conexiones no rastreadas y las conexiones rastreadas automáticamente, consulte Seguimiento de conexiones del grupo de seguridad de Amazon EC2.

Controladores de red

Los controladores de red se actualizan y publican periódicamente. Si sus controladores están desactualizados, eso puede afectar significativamente el rendimiento. Mantenga sus controladores actualizados para asegurarse de tener los parches más recientes y poder aprovechar las mejoras de rendimiento, como la característica de ruta acelerada, que solo está disponible para la última generación de controladores. Los controladores anteriores no son compatibles con la característica de ruta acelerada.

Para aprovechar la característica de ruta acelerada, le recomendamos que instale el controlador ENA más reciente en sus instancias.

Instancias de Linux: controlador ENA para Linux 2.2.9 o posterior. Para instalar o actualizar el controlador ENA para Linux desde el repositorio de GitHub de Amazon Drivers, consulte la sección Compilación de controladores del archivo readme.

Instancias de Windows: controlador ENA para Windows 2.0.0 o posterior. Para instalar o actualizar el controlador ENA para Windows, consulte Instalar el controlador ENA en instancias de Windows de EC2.

Distancia entre los puntos de conexión

Una conexión entre dos instancias de la misma zona de disponibilidad puede procesar más paquetes por segundo que una conexión entre regiones debido a la creación de ventanas TCP en la capa de aplicación, lo que determina la cantidad de datos que pueden estar en movimiento en un momento dado. Las distancias largas entre las instancias aumentan la latencia y disminuyen la cantidad de paquetes que los puntos de conexión pueden procesar.

Límite de cola de bytes (BQL)

BQL es una característica que limita el número de bytes que se pasan a la tarjeta Nitro para reducir las colas. BQL está desactivado de forma predeterminada en los controladores ENA, en los sistemas operativos Amazon Linux y en la mayoría de las distribuciones de Linux. Si tanto BQL como la anulación del proxy de fragmentos están habilitados, se pueden producir limitaciones de rendimiento al restringir el número de bytes que se pasan a Nitro antes de procesar todos los fragmentos.

Consideraciones sobre el diseño de la aplicación

Hay aspectos del diseño y la configuración de la aplicación que pueden afectar a la eficiencia del procesamiento. La siguiente lista incluye algunas consideraciones importantes.

Tamaño del paquete

Los paquetes de mayor tamaño pueden aumentar el rendimiento de los datos que una instancia puede enviar y recibir en la red. Amazon EC2 admite tramas gigantes de 9001 bytes, pero otros servicios pueden imponer límites diferentes. Los tamaños de paquete más pequeños pueden aumentar la velocidad de procesamiento de los paquetes, pero esto puede reducir el ancho de banda máximo alcanzado cuando la cantidad de paquetes supera los límites de los PPS.

Si el tamaño de un paquete supera la unidad máxima de transmisión (MTU) de un salto de red, un router situado a lo largo de la ruta podría fragmentarlo. Los fragmentos de paquetes resultantes se consideran excepciones y generalmente se procesan a la velocidad estándar (no acelerada). Esto puede provocar variaciones en su rendimiento. Sin embargo, puede anular el comportamiento estándar de los paquetes fragmentados salientes con la configuración del modo proxy de fragmentos. Para obtener más información, consulte Maximización del rendimiento de la red en su Nitro system. Le recomendamos que evalúe su topología al configurar la MTU.

Compensaciones de protocolo

Los protocolos confiables como el TCP tienen más sobrecarga que los protocolos poco confiables como el UDP. La menor sobrecarga y el procesamiento de red simplificado del protocolo de transporte UDP pueden resultar en una tasa de PPS más alta, pero a expensas de una entrega de paquetes confiable. Si la entrega fiable de paquetes no es fundamental para su aplicación, el UDP podría ser una buena opción.

Microrráfaga

La microrráfaga se produce cuando el tráfico supera las asignaciones durante breves períodos de tiempo, en lugar de distribuirse uniformemente. Esto suele ocurrir en una escala de microsegundos.

Por ejemplo, supongamos que tiene una instancia que puede enviar hasta 10 Gbps y que su aplicación envía los 10 Gb completos en medio segundo. Esta microrráfaga supera los límites permitidos durante el primer medio segundo y no deja nada durante el resto del segundo. Aunque haya enviado 10 Gb en el período de 1 segundo, los límites en el primer medio segundo pueden provocar que los paquetes se pongan en cola o se descarten.

Puede utilizar un programador de red, como Linux Traffic Control, para acelerar el rendimiento y evitar que los paquetes se queden en cola o se pierdan debido a la microráfaga.

Número de flujos

Un flujo único está limitado a 5 Gbps, a menos que esté dentro de un grupo con ubicación en clústeres que admita hasta 10 Gbps, o si utiliza ENA Express, que admite hasta 25 Gbps.

Del mismo modo, una tarjeta Nitro puede procesar más paquetes en varios flujos en lugar de utilizar un solo flujo. Para alcanzar la velocidad máxima de procesamiento de paquetes por instancia, recomendamos al menos 100 flujos en instancias con un ancho de banda agregado de 100 Gbps o superior. A medida que aumentan las capacidades de ancho de banda agregado, también aumenta la cantidad de flujos necesarios para alcanzar las tasas de procesamiento máximas. La evaluación comparativa lo ayudará a determinar qué configuración necesita para alcanzar las velocidades máximas en su red.

Colas de Elastic Network Adapter (ENA)

Elastic Network Adapter (ENA) usa varias colas de recepción (Rx) y transmisión (Tx) (colas de ENA) para mejorar el rendimiento y la escalabilidad de la red en las instancias de EC2. Estas colas administran de forma eficiente el tráfico de red al equilibrar la carga de los datos enviados y recibidos entre las colas disponibles.

Para obtener más información, consulte the section called “Colas de ENA”.

Sobrecarga del procesamiento de características

Características como Traffic Mirroring y ENA Express pueden aumentar la sobrecarga del procesamiento, lo que puede reducir el rendimiento absoluto del procesamiento de paquetes. Puede limitar el uso de características o deshabilitarlas para aumentar las tasas de procesamiento de paquetes.

Seguimiento de la conexión para mantener el estado

Sus grupos de seguridad utilizan el seguimiento de conexiones para almacenar información sobre el tráfico hacia y desde la instancia. El seguimiento de la conexión aplica reglas a cada flujo individual de tráfico de red para determinar si el tráfico se permite o se deniega. La tarjeta Nitro utiliza el seguimiento del flujo para mantener el estado del flujo. A medida que se apliquen más reglas de grupos de seguridad, será necesario trabajar más para evaluar el flujo.

> **Note**
>
> No se rastrean todos los flujos de tráfico de la red. Si se configura una regla de grupo de seguridad con Conexiones sin seguimiento, no es necesario realizar ningún trabajo adicional, excepto en el caso de las conexiones, de las que se realiza un seguimiento automático para garantizar un enrutamiento simétrico cuando hay varias rutas de respuesta válidas.

Paquetes que no utilizan aceleración del hardware

No todos los paquetes pueden aprovechar la aceleración del hardware. La gestión de estas excepciones implica una sobrecarga de procesamiento necesaria para garantizar el buen estado de los flujos de la red. Los flujos de red deben cumplir de manera confiable los estándares de protocolo, ajustarse a los cambios en el diseño de la VPC y enrutar los paquetes solo a los destinos permitidos. Sin embargo, la sobrecarga reduce el rendimiento.

Fragmentos de paquetes

Como se menciona en Consideraciones sobre la aplicación, los fragmentos de paquetes que resultan de paquetes que superan la MTU de la red generalmente se gestionan como excepciones y no pueden aprovechar la aceleración del hardware. Sin embargo, puede evitar las limitaciones de los fragmentos de salida con el modo proxy de fragmentos, según la versión del controlador. Para obtener más información, consulte las acciones que puede realizar en la sección Maximización del rendimiento de la red en su Nitro system.

Conexiones inactivas

Cuando una conexión no tiene actividad durante un tiempo, incluso si no ha alcanzado su límite de tiempo de espera, el sistema puede despriorizarla. Luego, si los datos llegan después de que se haya perdido la prioridad de la conexión, el sistema debe tratarlos como una excepción para poder volver a conectarse.

Para administrar sus conexiones, puede usar los tiempos de espera del seguimiento de conexiones para cerrar las conexiones inactivas. También puede usar losparámetros Keepalive de TCP para mantener abiertas las conexiones inactivas. Para obtener más información, consulte Tiempo de espera de seguimiento de conexiones inactivas.

Mutación en la VPC

Todas las actualizaciones de los grupos de seguridad, las tablas de enrutamiento y las listas de control de acceso deben volver a evaluarse en la ruta de procesamiento para garantizar que las entradas de ruta y las reglas de los grupos de seguridad se sigan aplicando según lo esperado.

Flujos de ICMP

El Protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP) es un protocolo de capa de red que los dispositivos de red utilizan para diagnosticar problemas de comunicación en la red. Estos paquetes siempre utilizan el flujo completo.

Flujos asimétricos de L2

NitroV3 y las plataformas anteriores no utilizan la aceleración de hardware para el tráfico entre dos ENI de la misma subred cuando una ENI utiliza el router de puerta de enlace predeterminado y la otra no. Las plataformas NitroV4 y posteriores usan la aceleración de hardware en este escenario. Para un mejor rendimiento en plataformas NitroV3 o anteriores, asegúrese de que el router de puerta de enlace predeterminado sea el mismo para ambas ENI o que dichas ENI se encuentren en subredes diferentes.

Maximización del rendimiento de la red en su Nitro system

Puede modificar la configuración de red para maximizar su rendimiento en el sistema Nitro.

Temas

- Consideraciones
- Ajuste del rendimiento de PPS
- Configuración de la asignación de colas de ENA
- Monitoreo del rendimiento en las instancias de Linux

Consideraciones

Antes de tomar cualquier decisión de diseño o ajustar la configuración de red de la instancia, le recomendamos que siga los siguientes pasos para asegurarse de obtener el mejor resultado:

1. Conozca las ventajas y desventajas de las medidas que puede tomar para mejorar el rendimiento mediante una revisión de Consideraciones sobre el diseño de la red para el sistema Nitro.

   Para obtener más información sobre configuración de instancias y prácticas recomendadas para configurar su instancia en Linux, consulte ENA Linux Driver Best Practices and Performance Optimization Guide en GitHub.
2. Compare sus cargas de trabajo con el recuento máximo de flujos activos para determinar una línea de base para el rendimiento de su aplicación. Con una línea de base de rendimiento, puede probar las variaciones en la configuración o el diseño de la aplicación para comprender qué consideraciones tendrán el mayor impacto, especialmente si planea escalarlas verticalmente u horizontalmente.

Ajuste del rendimiento de PPS

La siguiente lista contiene las acciones que puede realizar para ajustar el rendimiento de los PPS, en función de las necesidades del sistema.

- Reduzca la distancia física entre dos instancias. Si las instancias de envío y recepción se encuentran en la misma zona de disponibilidad o utilizan grupos con ubicación en clústeres, puede reducir la cantidad de saltos que debe realizar un paquete para viajar de un punto de conexión a otro.
- Utilice Conexiones sin seguimiento.
- Use el protocolo UDP para el tráfico de red.
- En el caso de las instancias de EC2 con un ancho de banda agregado de 100 Gbps o más, distribuya la carga de trabajo entre 100 o más flujos individuales para distribuir el trabajo de manera uniforme en la tarjeta Nitro.
- Para superar el límite de PPS de fragmentos de salida en las instancias de EC2, puede habilitar el modo proxy de fragmentos (según la versión del controlador). Esta configuración permite evaluar los paquetes fragmentados en la ruta de procesamiento, superando así el límite de PPS de salida de 1024. Al cargar el controlador, ejecute uno de los siguientes comandos para habilitar o deshabilitar el modo de proxy de fragmentos:

  Habilitar el modo de proxy de fragmentos

  ```
  sudo insmod ena.ko enable_frag_bypass=1
  ```

  Deshabilitar el modo de proxy de fragmentos

```
sudo insmod ena.ko enable_frag_bypass=0
```

Configuración de la asignación de colas de ENA

En los tipos de instancias compatibles, puede asignar estas colas de forma dinámica entre las interfaces de red elásticas (ENI). La asignación flexible de colas de ENA optimiza la distribución de los recursos y permite la máxima utilización de la vCPU. Las cargas de trabajo de alto rendimiento de red suelen necesitar varias colas de ENA. Para obtener más información, consulte Colas de ENA.

Monitoreo del rendimiento en las instancias de Linux

Puede usar las métricas de Ethtool en las instancias de Linux para monitorear los indicadores de rendimiento de la red de las instancias, como el ancho de banda, la velocidad de paquetes y el seguimiento de la conexión. Para obtener más información, consulte Supervisar el rendimiento de la red para ajustes ENA en la instancia de EC2.

Optimizar el rendimiento de la red en instancias de Windows de EC2

Para conseguir el máximo rendimiento de red en instancias de Windows con redes mejoradas, es posible que necesite modificar la configuración predeterminada del sistema operativo. Recomendamos los siguientes cambios de configuración para aplicaciones que requieren un alto rendimiento de red. Otras optimizaciones (como activar la descarga de suma de comprobación y habilitar RSS, por ejemplo) ya están configuradas en las AMI oficiales de Windows.

> **Note**
>
> La descarga de la chimenea TCP debe deshabilitarse en la mayoría de los casos de uso, y no está disponible a partir de Windows Server 2016.

Además de estas optimizaciones de sistemas operativos, debe también tener en cuenta la unidad de transmisión máxima (MTU) de su tráfico de red, y ajustarla según su carga de trabajo y arquitectura de red. Para obtener más información, consulte Unidad de transmisión máxima (MTU) de red de la instancia de EC2.

AWS suele medir latencias medias de ida y vuelta entre las instancias iniciadas en un grupo de ubicación en clúster de 50 us y latencias de cola de 200 us en el percentil 99,9. Si sus aplicaciones

necesitan latencias bajas de forma continuada, le recomendamos que utilice la última versión de los controladores ENA en instancias basadas en Nitro de rendimiento fijo.

Configurar la afinidad de CPU de escalado del lado de recepción

El escalado lateral de recepción (RSS, por sus siglas en inglés) se utiliza para distribuir la carga de la CPU de tráfico de red en varios procesadores. De forma predeterminada, las AMI de Windows oficiales de Amazon se configuran con el RSS habilitado. Las interfaces de red elásticas de ENA proporcionan hasta ocho colas de RSS. Al definir la afinidad de la CPU para las colas de RSS, así como para otros procesos del sistema, es posible distribuir la carga de la CPU en sistemas de varios núcleos, permitiendo que se procese más tráfico de red. En tipos de instancia con más de 16 vCPU, se recomienda utilizar el cmdlet de PowerShell `Set-NetAdapterRSS`, que excluye manualmente el procesador de arranque (procesador lógico 0 y 1 cuando hyper-threading está habilitada) desde la configuración RSS para todas las interfaces de red elásticas, para evitar la contención con diversos componentes del sistema.

Windows es compatible con hyper-threading y garantiza que las colas de RSS de una tarjeta de interfaz de red (NIC) única se coloque siempre en núcleos físicos distintos. Por lo tanto, a menos que esté desactivada la tecnología Hyper-Threading, para evitar completamente la contención con otras NIC, distribuya la configuración de RSS de cada NIC entre un rango de 16 procesadores lógicos. El cmdlet `Set-NetAdapterRss` le permite definir el rango por NIC de procesadores lógicos válidos definiendo los valores de BaseProcessorGroup, BaseProcessorNumber, MaxProcessingGroup, MaxProcessorNumber y NumaNode (opcional). Si no hay suficientes núcleos físicos para eliminar por completo la contención dentro del NIC, minimice los rangos de solapamiento o reduzca el número de procesadores lógicos en los rangos de interfaz de red elástica en función de la carga de trabajo de la interfaz (en otras palabras, una interfaz de red administrativa de bajo volumen podría no necesitar tantas colas de RSS asignadas). Además, como se ha indicado con anterioridad, diversos componentes deben ejecutarse en la CPU 0 y, por tanto, recomendamos excluirla de todas las configuraciones de RSS cuando se disponga de suficientes vCPU.

Por ejemplo, cuando hay tres interfaces de red elásticas en una instancia de 72 vCPU con dos nodos NUMA con hyper-threading habilitada, los siguientes comandos propagan la carga de red entre las dos CPU sin solapamiento e impiden el uso del núcleo 0 por completo.

```
Set-NetAdapterRss -Name NIC1 -BaseProcessorGroup 0 -BaseProcessorNumber 2 -
MaxProcessorNumber 16
Set-NetAdapterRss -Name NIC2 -BaseProcessorGroup 1 -BaseProcessorNumber 0 -
MaxProcessorNumber 14
```

```
Set-NetAdapterRss -Name NIC3 -BaseProcessorGroup 1 -BaseProcessorNumber 16 -
MaxProcessorNumber 30
```

Tenga en cuenta que esta configuración es persistente para todos los adaptadores de red. Si una instancia se redimensiona a una con distinto número de vCPU, debe volver a evaluar la configuración de RSS para cada interfaz de red elástica habilitada. La documentación completa de Microsoft para el cmdlet se puede encontrar aquí: Set-NetAdapterRss.

Nota especial para las cargas de trabajo de SQL: también se recomienda revisar la configuración de afinidad de subprocesos de E/S junto con la configuración de RSS de interfaz de red elástica para minimizar la contención de E/S y de red para las mismas CPU. Consulte Configuración del servidor: máscara de afinidad.

Elastic Fabric Adapter para cargas de trabajo de HPC y IA o ML en Amazon EC2

Elastic Fabric Adapter (EFA) es un dispositivo de red que puede adjuntar a su instancia de Amazon EC2 para acelerar las aplicaciones de inteligencia artificial (IA), machine learning (ML) y computación de alto rendimiento (HPC). Un EFA le permite obtener el rendimiento de la aplicación de un clúster de HPC o IA o ML en las instalaciones que cuente con la escalabilidad, flexibilidad y elasticidad que proporciona la nube de AWS.

EFA proporciona una latencia menor y más coherente y un rendimiento superior que el transporte TCP que se utiliza tradicionalmente en sistemas HPC basados en la nube. Mejora el rendimiento de una comunicación entre instancias que es fundamental para escalar aplicaciones HCP y de IA o ML. Está optimizado para trabajar en la infraestructura de red de AWS existente y se puede escalar en función de los requisitos de aplicaciones.

Un EFA se integra con Libfabric y es compatible con Nvidia Collective Communications Library (NCCL) para aplicaciones de IA y ML. También es compatible con Open MPI 4.1 y versiones posteriores y con la actualización 5 de 2019 de Intel MPI para aplicaciones HPC. NCCL y MPI se integran con Libfabric 1.7.0 y versiones posteriores. NIXL se integra con Libfabric 1.21.0 y versiones posteriores.

EFA admite RDMA (acceso directo a memoria remota) de escritura en la mayoría de los tipos de instancias compatibles que tienen Nitro versión 4 o posterior. La lectura RDMA es compatible con todas las instancias con Nitro versión 4 o posterior. Para obtener más información, consulte Tipos de instancias admitidas.

Contenido

- Conceptos básicos de EFA
- Interfaces y bibliotecas admitidas
- Tipos de instancias admitidas
- Sistemas operativos compatibles
- Limitaciones de EFA
- Precios de EFA
- Introducción a EFA y MPI para cargas de trabajo de HPC en Amazon EC2
- Introducción a EFA y NCCL para cargas de trabajo de ML en Amazon EC2
- Introducción a EFA y NIXL para cargas de trabajo de inferencia en Amazon EC2
- Maximizar el ancho de banda de la red en instancias de Amazon EC2 con varias tarjetas de red
- Instalación del software EFA en un contenedor
- Creación y asociación de un Elastic Fabric Adapter a una instancia de Amazon EC2
- Desasociación y eliminación de un EFA de una instancia de Amazon EC2
- Monitoreo de un Elastic Fabric Adapter en Amazon EC2
- Verificar el instalador de EFA mediante una suma de comprobación
- Notas de la versión de Elastic Fabric Adapter


Conceptos básicos de EFA

Un dispositivo de EFA se puede conectar a una instancia de EC2 de dos formas:

1. Mediante una interfaz de EFA tradicional, también denominada EFA con ENA, que crea un dispositivo de EFA y un dispositivo de ENA.
2. Mediante una interfaz exclusiva para EFA, que solo crea el dispositivo de EFA.

El dispositivo de EFA ofrece funciones como la derivación integrada del sistema operativo y el control de congestión a través del protocolo Scalable Reliable Datagram (SRD). Las características del dispositivo de EFA permiten una funcionalidad de transporte fiable y de baja latencia que permite a la interfaz de EFA brindar un mejor rendimiento de las aplicaciones de HPC y ML en Amazon EC2. Por otro lado, el dispositivo de ENA ofrece redes IP tradicionales. Para obtener información sobre

qué configuración de instancias usar en función de su caso de uso, consulte Maximizar el ancho de banda de la red.



Traditional HPC software stack in EC2

HPC software stack in EC2 with EFA

Tradicionalmente, las aplicaciones de IA y ML utilizan NCCL y NIXL (para la inferencia desagregada). Las aplicaciones HPC utilizan Message Passing Interface (MPI) para interaccionar con el transporte de red del sistema. En la nube de AWS, esto significa que las aplicaciones interactúan con NCCL, NIXL o MPI que, a continuación, utiliza la pila TCP/IP del sistema operativo y el controlador del dispositivo de ENA para permitir la comunicación de red entre instancias.

Con una interfaz de EFA tradicional (EFA con ENA) o solo EFA, las aplicaciones de IA o ML utilizan NCCL y NIXL (para la inferencia desagregada). Las aplicaciones HPC utilizan MPI, para interaccionar de manera directa con la API de Libfabric. La API Libfabric omite el kernel del sistema operativo y se comunica directamente con el dispositivo EFA para poner paquetes en la red. Esto reduce la sobrecarga y permite que las aplicaciones de IA o ML y HPC se ejecuten de forma más eficiente.

> **Note**
>
> Libfabric es un componente principal del marco OpenFabrics Interfaces (OFI), que define y exporta la API de espacio del usuario de OFI. Para obtener más información consulte el sitio web de Libfabric OpenFabrics.

Diferencias entre las interfaces de red ENA, EFA y solo EFA

Amazon EC2 ofrece dos tipos de interfaces de red:

- Las interfaces ENA proporcionan todas las características de enrutamiento y redes IP tradicionales que se requieren para admitir las redes IP de una VPC. Para obtener más información, consulte Habilitar redes mejoradas con ENA en las instancias de EC2.
- Las interfaces EFA (EFA con ENA) proporcionan tanto el dispositivo de ENA para redes IP como el dispositivo EFA para comunicaciones de baja latencia y alto rendimiento.
- Las interfaces solo de EFA admiten solo las capacidades del dispositivo de EFA, sin el dispositivo de ENA para las redes IP tradicionales.

En la siguiente tabla, se proporciona una comparación de las interfaces de red de ENA, EFA y solo EFA.

	ENA	EFA (EFA con ENA)	Solo EFA
Compatible con la funcionalidad de redes IP	Sí	Sí	No
Se pueden asignar direcciones IPv4 o IPv6	Sí	Sí	No
Se puede usar como interfaz de red principal para instancias	Sí	Sí	No
Se tiene en cuenta para el límite de adhesión al ENI por instancia	Sí	Sí	Sí

	ENA	EFA (EFA con ENA)	Solo EFA
Tipos de instancias admitidos	Compatible con todos los tipos de instancias basadas en Nitro	Tipos de instancias admitidas	Tipos de instancias admitidas
Nomenclatura de parámetros en las API de EC2	`interface`	`efa`	`efa-only`
Nomenclatura de campos en la consola EC2	Sin selección	EFA con ENA	Solo EFA

Interfaces y bibliotecas admitidas

Los EFA admiten las siguientes interfaces y bibliotecas:

- Open MPI 4.1 y versiones posteriores
- Intel MPI 2019 Actualización 5 y versiones posteriores
- NVIDIA Collective Communications Library (NCCL) 2.4.2 y posterior
- NVIDIA Inference Xfer Library (NIXL) 1.0.0 y versiones posteriores
- AWSSDK Neuron versión 2.3 y posteriores

Tipos de instancias admitidas

Todos los tipos de instancia que se muestran a continuación admiten EFA. Además, las tablas indican el soporte de lectura y escritura RDMA para los tipos de instancia.

Nitro v6 (EFA v4)

Tipo de instancia	Compatibilidad con lectura RDMA	Compatibilidad con escritura RDMA
Uso general		
m8a.48xlarge	Yes	Yes
m8a.metal-48xl	Yes	Yes
m8azn.24xlarge	Yes	Yes
m8azn.metal-24xl	Yes	Yes
m8gb.16xlarge	Yes	Yes
m8gb.24xlarge	Yes	Yes
m8gb.48xlarge	Yes	Yes
m8gb.metal-24xl	Yes	Yes
m8gb.metal-48xl	Yes	Yes
m8gn.16xlarge	Yes	Yes
m8gn.24xlarge	Yes	Yes
m8gn.48xlarge	Yes	Yes
m8gn.metal-24xl	Yes	Yes
m8gn.metal-48xl	Yes	Yes
m8i.48xlarge	Yes	Yes
m8i.96xlarge	Yes	Yes
m8i.metal-48xl	Yes	Yes
m8i.metal-96xl	Yes	Yes

Tipo de instancia	Compatibilidad con lectura RDMA	Compatibilidad con escritura RDMA
m8id.48xlarge	Yes	Yes
m8id.96xlarge	Yes	Yes
m8id.metal-48xl	Yes	Yes
m8id.metal-96xl	Yes	Yes
m8in.48xlarge	Yes	Yes
m8in.96xlarge	Yes	Yes
m8in.metal-48xl	Yes	Yes
m8in.metal-96xl	Yes	Yes
m8idn.48xlarge	Yes	Yes
m8idn.96xlarge	Yes	Yes
m8idn.metal-48xl	Yes	Yes
m8idn.metal-96xl	Yes	Yes
m8ib.48xlarge	Yes	Yes
m8ib.96xlarge	Yes	Yes
m8ib.metal-48xl	Yes	Yes
m8ib.metal-96xl	Yes	Yes
m8idb.48xlarge	Yes	Yes
m8idb.96xlarge	Yes	Yes
m8idb.metal-48xl	Yes	Yes
m8idb.metal-96xl	Yes	Yes

Tipo de instancia	Compatibilidad con lectura RDMA	Compatibilidad con escritura RDMA
m9g.48xlarge	Yes	Yes
m9g.metal-48xl	Yes	Yes
m9gd.48xlarge	Yes	Yes
m9gd.metal-48xl	Yes	Yes
Computación optimizada		
c8a.48xlarge	Yes	Yes
c8a.metal-48xl	Yes	Yes
c8gb.16xlarge	Yes	Yes
c8gb.24xlarge	Yes	Yes
c8gb.48xlarge	Yes	Yes
c8gb.metal-24xl	Yes	Yes
c8gb.metal-48xl	Yes	Yes
c8gn.16xlarge	Yes	Yes
c8gn.24xlarge	Yes	Yes
c8gn.48xlarge	Yes	Yes
c8gn.metal-24xl	Yes	Yes
c8gn.metal-48xl	Yes	Yes
c8i.48xlarge	Yes	Yes
c8i.96xlarge	Yes	Yes
c8i.metal-48xl	Yes	Yes

Tipo de instancia	Compatibilidad con lectura RDMA	Compatibilidad con escritura RDMA
c8i.metal-96xl	Yes	Yes
c8id.48xlarge	Yes	Yes
c8id.96xlarge	Yes	Yes
c8id.metal-48xl	Yes	Yes
c8id.metal-96xl	Yes	Yes
c8in.48xlarge	Yes	Yes
c8in.96xlarge	Yes	Yes
c8in.metal-48xl	Yes	Yes
c8in.metal-96xl	Yes	Yes
c8ib.48xlarge	Yes	Yes
c8ib.96xlarge	Yes	Yes
c8ib.metal-48xl	Yes	Yes
c8ib.metal-96xl	Yes	Yes
c9g.48xlarge	Yes	Yes
c9g.metal-48xl	Yes	Yes
c9gd.48xlarge	Yes	Yes
c9gd.metal-48xl	Yes	Yes
Optimizada para memoria		
r8a.48xlarge	Yes	Yes
r8a.metal-48xl	Yes	Yes

Tipo de instancia	Compatibilidad con lectura RDMA	Compatibilidad con escritura RDMA
r8gb.16xlarge	Yes	Yes
r8gb.24xlarge	Yes	Yes
r8gb.48xlarge	Yes	Yes
r8gb.metal-24xl	Yes	Yes
r8gb.metal-48xl	Yes	Yes
r8gn.16xlarge	Yes	Yes
r8gn.24xlarge	Yes	Yes
r8gn.48xlarge	Yes	Yes
r8gn.metal-24xl	Yes	Yes
r8gn.metal-48xl	Yes	Yes
r8i.48xlarge	Yes	Yes
r8i.96xlarge	Yes	Yes
r8i.metal-48xl	Yes	Yes
r8i.metal-96xl	Yes	Yes
r8id.48xlarge	Yes	Yes
r8id.96xlarge	Yes	Yes
r8id.metal-48xl	Yes	Yes
r8id.metal-96xl	Yes	Yes
r8in.48xlarge	Yes	Yes
r8in.96xlarge	Yes	Yes

Tipo de instancia	Compatibilidad con lectura RDMA	Compatibilidad con escritura RDMA
r8in.metal-48xl	Yes	Yes
r8in.metal-96xl	Yes	Yes
r8idn.48xlarge	Yes	Yes
r8idn.96xlarge	Yes	Yes
r8idn.metal-48xl	Yes	Yes
r8idn.metal-96xl	Yes	Yes
r8ib.48xlarge	Yes	Yes
r8ib.96xlarge	Yes	Yes
r8ib.metal-48xl	Yes	Yes
r8ib.metal-96xl	Yes	Yes
r8idb.48xlarge	Yes	Yes
r8idb.96xlarge	Yes	Yes
r8idb.metal-48xl	Yes	Yes
r8idb.metal-96xl	Yes	Yes
r9g.48xlarge	Yes	Yes
r9g.metal-48xl	Yes	Yes
r9gd.48xlarge	Yes	Yes
r9gd.metal-48xl	Yes	Yes
x8aedz.24xlarge	Yes	Yes
x8aedz.metal-24xl	Yes	Yes

Tipo de instancia	Compatibilidad con lectura RDMA	Compatibilidad con escritura RDMA
x8i.48xlarge	Yes	Yes
x8i.64xlarge	Yes	Yes
x8i.96xlarge	Yes	Yes
x8i.metal-48xl	Yes	Yes
x8i.metal-96xl	Yes	Yes
Optimización de almacenamiento		
i8ge.48xlarge	Yes	Yes
i8ge.metal-48xl	Yes	Yes
Computación acelerada		
g7.8xlarge	Yes	Yes
g7.12xlarge	Yes	Yes
g7.24xlarge	Yes	Yes
g7.48xlarge	Yes	Yes
g7e.8xlarge	Yes	Yes
g7e.12xlarge	Yes	Yes
g7e.24xlarge	Yes	Yes
g7e.48xlarge	Yes	Yes
p6-b200.48xlarge	Yes	Yes
p6-b300.48xlarge	Yes	Yes
Informática de alto rendimiento		

Tipo de instancia	Compatibilidad con lectura RDMA	Compatibilidad con escritura RDMA
hpc8a.96xlarge	Yes	Yes

Nitro v5 (EFA v3)

Tipo de instancia	Compatibilidad con lectura RDMA	Compatibilidad con escritura RDMA
Uso general		
m8g.24xlarge	Yes	Yes
m8g.48xlarge	Yes	Yes
m8g.metal-24xl	Yes	Yes
m8g.metal-48xl	Yes	Yes
m8gd.24xlarge	Yes	Yes
m8gd.48xlarge	Yes	Yes
m8gd.metal-24xl	Yes	Yes
m8gd.metal-48xl	Yes	Yes
Computación optimizada		
c7gn.16xlarge	Yes	No
c7gn.metal	Yes	No
c8g.24xlarge	Yes	Yes
c8g.48xlarge	Yes	Yes
c8g.metal-24xl	Yes	Yes
c8g.metal-48xl	Yes	Yes

Tipo de instancia	Compatibilidad con lectura RDMA	Compatibilidad con escritura RDMA
c8gd.24xlarge	Yes	Yes
c8gd.48xlarge	Yes	Yes
c8gd.metal-24xl	Yes	Yes
c8gd.metal-48xl	Yes	Yes
Optimizada para memoria		
r8g.24xlarge	Yes	Yes
r8g.48xlarge	Yes	Yes
r8g.metal-24xl	Yes	Yes
r8g.metal-48xl	Yes	Yes
r8gd.24xlarge	Yes	Yes
r8gd.48xlarge	Yes	Yes
r8gd.metal-24xl	Yes	Yes
r8gd.metal-48xl	Yes	Yes
x8g.24xlarge	Yes	Yes
x8g.48xlarge	Yes	Yes
x8g.metal-24xl	Yes	Yes
x8g.metal-48xl	Yes	Yes
Optimización de almacenamiento		
i7ie.48xlarge	Yes	Yes
i7ie.metal-48xl	Yes	Yes

Tipo de instancia	Compatibilidad con lectura RDMA	Compatibilidad con escritura RDMA
i8g.48xlarge	Yes	Yes
i8g.metal-48xl	Yes	Yes
Computación acelerada		
p5en.48xlarge	Yes	Yes
p6e-gb200.36xlarge	Yes	Yes
trn2.3xlarge	Yes	Yes
trn2.48xlarge	Yes	Yes
trn2u.48xlarge	Yes	Yes
Informática de alto rendimiento		
hpc7g.4xlarge	Yes	No
hpc7g.8xlarge	Yes	No
hpc7g.16xlarge	Yes	No

Nitro v4 (EFA v2)

Tipo de instancia	Compatibilidad con lectura RDMA	Compatibilidad con escritura RDMA
Uso general		
m6a.48xlarge	Yes	Yes
m6a.metal	Yes	Yes
m6i.32xlarge	Yes	Yes
m6i.metal	Yes	Yes

Tipo de instancia	Compatibilidad con lectura RDMA	Compatibilidad con escritura RDMA
m6id.32xlarge	Yes	Yes
m6id.metal	Yes	Yes
m6idn.32xlarge	Yes	Yes
m6idn.metal	Yes	Yes
m6in.32xlarge	Yes	Yes
m6in.metal	Yes	Yes
m7a.48xlarge	Yes	Yes
m7a.metal-48xl	Yes	Yes
m7g.16xlarge	Yes	Yes
m7g.metal	Yes	Yes
m7gd.16xlarge	Yes	Yes
m7gd.metal	Yes	Yes
m7i.48xlarge	Yes	Yes
m7i.metal-48xl	Yes	Yes
Computación optimizada		
c6a.48xlarge	Yes	Yes
c6a.metal	Yes	Yes
c6gn.16xlarge	Yes	Yes
c6i.32xlarge	Yes	Yes
c6i.metal	Yes	Yes

Tipo de instancia	Compatibilidad con lectura RDMA	Compatibilidad con escritura RDMA
c6id.32xlarge	Yes	Yes
c6id.metal	Yes	Yes
c6in.32xlarge	Yes	Yes
c6in.metal	Yes	Yes
c7a.48xlarge	Yes	Yes
c7a.metal-48xl	Yes	Yes
c7g.16xlarge	Yes	Yes
c7g.metal	Yes	Yes
c7gd.16xlarge	Yes	Yes
c7gd.metal	Yes	Yes
c7i.48xlarge	Yes	Yes
c7i.metal-48xl	Yes	Yes
Optimizada para memoria		
r6a.48xlarge	Yes	Yes
r6a.metal	Yes	Yes
r6i.32xlarge	Yes	Yes
r6i.metal	Yes	Yes
r6id.32xlarge	Yes	Yes
r6id.metal	Yes	Yes
r6idn.32xlarge	Yes	Yes

Tipo de instancia	Compatibilidad con lectura RDMA	Compatibilidad con escritura RDMA
r6idn.metal	Yes	Yes
r6in.32xlarge	Yes	Yes
r6in.metal	Yes	Yes
r7a.48xlarge	Yes	Yes
r7a.metal-48xl	Yes	Yes
r7g.16xlarge	Yes	Yes
r7g.metal	Yes	Yes
r7gd.16xlarge	Yes	Yes
r7gd.metal	Yes	Yes
r7i.48xlarge	Yes	Yes
r7i.metal-48xl	Yes	Yes
r7iz.32xlarge	Yes	Yes
r7iz.metal-32xl	Yes	Yes
u7i-6tb.112xlarge	Yes	Yes
u7i-8tb.112xlarge	Yes	Yes
u7i-12tb.224xlarge	Yes	Yes
u7in-16tb.224xlarge	Yes	Yes
u7in-24tb.224xlarge	Yes	Yes
u7in-32tb.224xlarge	Yes	Yes
u7inh-32tb.480xlarge	Yes	Yes

Tipo de instancia	Compatibilidad con lectura RDMA	Compatibilidad con escritura RDMA
x2idn.32xlarge	Yes	Yes
x2idn.metal	Yes	Yes
x2iedn.32xlarge	Yes	Yes
x2iedn.metal	Yes	Yes
Optimización de almacenamiento		
i4g.16xlarge	Yes	Yes
i4i.32xlarge	Yes	Yes
i4i.metal	Yes	Yes
i7i.24xlarge	Yes	Yes
i7i.48xlarge	Yes	Yes
i7i.metal-48xl	Yes	Yes
im4gn.16xlarge	Yes	Yes
Computación acelerada		
f2.48xlarge	Yes	Yes
g6.8xlarge	Yes	Yes
g6.12xlarge	Yes	Yes
g6.16xlarge	Yes	Yes
g6.24xlarge	Yes	Yes
g6.48xlarge	Yes	Yes
g6e.8xlarge	Yes	Yes

Tipo de instancia	Compatibilidad con lectura RDMA	Compatibilidad con escritura RDMA
g6e.12xlarge	Yes	Yes
g6e.16xlarge	Yes	Yes
g6e.24xlarge	Yes	Yes
g6e.48xlarge	Yes	Yes
gr6.8xlarge	Yes	Yes
p5.4xlarge	Yes	Yes
p5.48xlarge	Yes	Yes
p5e.48xlarge	Yes	Yes
trn1.32xlarge	Yes	Yes
trn1n.32xlarge	Yes	Yes
Informática de alto rendimiento		
hpc6a.48xlarge	Yes	Yes
hpc6id.32xlarge	Yes	Yes
hpc7a.12xlarge	Yes	Yes
hpc7a.24xlarge	Yes	Yes
hpc7a.48xlarge	Yes	Yes
hpc7a.96xlarge	Yes	Yes

Nitro v3 (EFA v1)

Tipo de instancia	Compatibilidad con lectura RDMA	Compatibilidad con escritura RDMA
Uso general		
m5dn.24xlarge	No	No
m5dn.metal	No	No
m5n.24xlarge	No	No
m5n.metal	No	No
m5zn.12xlarge	No	No
m5zn.metal	No	No
Computación optimizada		
c5n.9xlarge	No	No
c5n.18xlarge	No	No
c5n.metal	No	No
Optimizada para memoria		
r5dn.24xlarge	No	No
r5dn.metal	No	No
r5n.24xlarge	No	No
r5n.metal	No	No
x2iezn.12xlarge	No	No
x2iezn.metal	No	No
Optimización de almacenamiento		

Tipo de instancia	Compatibilidad con lectura RDMA	Compatibilidad con escritura RDMA
i3en.12xlarge	No	No
i3en.24xlarge	No	No
i3en.metal	No	No
Computación acelerada		
dl2q.24xlarge	No	No
g4dn.8xlarge	No	No
g4dn.12xlarge	No	No
g4dn.16xlarge	No	No
g4dn.metal	No	No
g5.8xlarge	No	No
g5.12xlarge	No	No
g5.16xlarge	No	No
g5.24xlarge	No	No
g5.48xlarge	No	No
inf1.24xlarge	No	No
p3dn.24xlarge	No	No
p4d.24xlarge	Yes	No
p4de.24xlarge	Yes	No
vt1.24xlarge	No	No
Generación anterior		

Tipo de instancia	Compatibilidad con lectura RDMA	Compatibilidad con escritura RDMA
p3dn.24xlarge	No	No

Para ver los tipos de instancias disponibles que son compatibles con los EFA en una región específica

Los tipos de instancia disponibles varían según la región. Para ver los tipos de instancias disponibles que son compatibles con los EFA en una región, utilice el comando describe-instance-types con el parámetro `--region`. Incluya el parámetro `--filters` para limitar los resultados a los tipos de instancia que admiten EFA y el parámetro `--query` para limitar la salida al valor de `InstanceType`.

```
aws ec2 describe-instance-types \
    --region us-east-1  \
    --filters Name=network-info.efa-supported,Values=true \
    --query "InstanceTypes[*].[InstanceType]"  \
    --output text | sort
```

Sistemas operativos compatibles

La compatibilidad del sistema operativo varía según el tipo de procesador. En la tabla siguiente se muestran los sistemas operativos compatibles.

Sistema operativo	Tipos de instancias Intel/AMD (**x86_64**)	Tipos de instancia de AWS Graviton (**arm64**)
Amazon Linux 2023	✓	✓
RHEL 8, 9 y 10	✓	✓
Debian 11, 12 y 13	✓	✓
Rocky Linux 8 y 9	✓	✓

Sistema operativo	Tipos de instancias Intel/AMD (**x86_64**)	Tipos de instancia de AWS Graviton (**arm64**)
Ubuntu 22.04, 24.04 y 26.04	✓	✓
SUSE Linux Enterpris e 15 SP2 y posteriores	✓	✓

> **Note**
>
> Es posible que algunos de los sistemas operativos mencionados no sean compatibles con Intel MPI. Si utiliza Intel MPI, consulte la documentación de Intel MPI para verificar la compatibilidad con su sistema operativo.

Limitaciones de EFA

Los EFA presentan las siguientes limitaciones:

- La escritura RDMA no es compatible con todos los tipos de instancias. Para obtener más información, consulte Tipos de instancias admitidas.
- Actualmente, no se admite el tráfico de [1] EFA entre las instancias P4d/P4de/DL1 y otros tipos de instancias.
- Los tipos de instancias que admiten varias tarjetas de red se pueden configurar con un EFA por tarjeta de red. Todos los demás tipos de instancia compatibles admiten solo un EFA por instancia.
- Los hosts dedicados y las instancias dedicadas de `c7g.16xlarge`, `m7g.16xlarge` y `r7g.16xlarge` no son compatibles cuando se adjunta un EFA.
- El tráfico de [1] EFA no puede cruzar zonas de disponibilidad ni VPC. Esto no se aplica al tráfico de IP normal desde el dispositivo de ENA de una interfaz EFA.
- El tráfico de [1] EFA no es enrutable. El tráfico de IP normal desde el dispositivo de ENA de una interfaz de EFA sigue siendo enrutable.
- EFA no es compatible con AWS Outposts.

- El dispositivo de EFA de una interfaz de EFA (EFA con ENA) solo es compatible con las instancias de Windows para aplicaciones basadas en el kit de desarrollo de software de AWS Cloud Digital Interface (SDK de AWS CDI). Si conectas una interfaz de EFA (EFA con ENA) a una instancia de Windows para aplicaciones que no estén basadas en el SDK de CDI, funcionará como una interfaz de ENA, sin las capacidades adicionales del dispositivo de EFA. Las aplicaciones basadas en AWS CDI en Windows o Linux no son compatibles con la interfaz exclusiva para EFA. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario del kit de desarrollo de software de AWS Cloud Digital Interface (SDK de AWS CDI).

[1]tráfico de EFA se refiere al tráfico transmitido a través del dispositivo de EFA de una interfaz de EFA (EFA con ENA) o solo de EFA.

Precios de EFA

EFA está disponible como una función de red opcional de Amazon EC2 que puede habilitar en cualquier instancia compatible sin costo adicional.

Introducción a EFA y MPI para cargas de trabajo de HPC en Amazon EC2

Este tutorial lo ayuda a iniciar un clúster de instancias habilitado para MPI y EFA para cargas de trabajo de HPC.

> **Note**
>
> Las instancias `u7i-12tb.224xlarge`, `u7in-16tb.224xlarge`, `u7in-24tb.224xlarge` y `u7in-32tb.224xlarge` pueden ejecutar hasta 128 procesos MPI paralelos con Open MPI o hasta 256 procesos MPI paralelos con Intel MPI.

Tareas

- Paso 1: preparar un grupo de seguridad habilitado para EFA
- Paso 2: iniciar una instancia temporal
- Paso 3: instalar el software EFA
- Paso 4: (opcional) habilitar Open MPI 5
- Paso 5: (opcional) instalar Intel MPI
- Paso 6: deshabilitar la protección ptrace

- Paso 7. Confirmar instalación
- Paso 8: instalar la aplicación de HPC
- Paso 9: crear una AMI habilitada para EFA
- Paso 10: iniciar instancias habilitadas para EFA en un grupo con ubicación en clúster
- Paso 11: finalizar la instancia temporal
- Paso 12: habilitar SSH sin contraseña

Paso 1: preparar un grupo de seguridad habilitado para EFA

Un EFA requiere un grupo de seguridad que permita todo el tráfico entrante y saliente hacia y desde el propio grupo de seguridad. En el siguiente procedimiento, se crea un grupo de seguridad que permite todo el tráfico entrante y saliente de sí mismo, y que permite el tráfico SSH entrante desde cualquier dirección IPv4 para la conectividad SSH.

> **Important**
>
> Este grupo de seguridad está pensado solo con fines de prueba. Para sus entornos de producción, le recomendamos que cree una regla SSH entrante que permita el tráfico únicamente desde la dirección IP desde la que se conecta, como la dirección IP de su equipo o un rango de direcciones IP en la red local.

Para ver otros escenarios, consulte Reglas de grupo de seguridad para diferentes casos de uso.

Para crear un grupo de seguridad habilitado para EFA

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Grupos de seguridad y, a continuación, elija Crear grupo de seguridad.
3. En la ventana Crear grupo de seguridad, haga lo siguiente:
   a. En Nombre del grupo de seguridad, ingrese un nombre descriptivo para el grupo de seguridad, como, por ejemplo, `EFA-enabled security group`.
   b. (Opcional) En Descripción, ingrese una breve descripción del grupo de seguridad.
   c. En VPC, seleccione la VPC en la que desea iniciar sus instancias habilitadas para EFA.
   d. Elija Creación de grupo de seguridad.

4. Seleccione el grupo de seguridad que creó y, en la pestaña Detalles, copie el ID del grupo de seguridad.
5. Con el grupo de seguridad todavía seleccionado, elija Acciones, Editar reglas de entrada y, luego, haga lo siguiente:
   a. Seleccione Agregar regla.
   b. En Tipo, seleccione Todo el tráfico.
   c. En Tipo de origen, elija Personalizar y pegue el ID del grupo de seguridad que copió en el campo.
   d. Seleccione Agregar regla.
   e. En Tipo, seleccione SSH.
   f. En Tipo de origen, elija Cualquiera de IPv4.
   g. Seleccione Guardar reglas.
6. Con el grupo de seguridad todavía seleccionado, elija Acciones, Editar reglas de salida y, luego, haga lo siguiente:
   a. Seleccione Agregar regla.
   b. En Tipo, seleccione Todo el tráfico.
   c. En Tipo de destino, elija Personalizar y pegue el ID del grupo de seguridad que copió en el campo.
   d. Seleccione Guardar reglas.

> **Important**
>
> Las reglas de entrada y salida con referencia a sí mismas (que permiten todo el tráfico hacia y desde el propio grupo de seguridad) son obligatorias para que EFA funcione. Sin estas reglas, se bloqueará el tráfico de EFA entre las instancias.

Paso 2: iniciar una instancia temporal

Lance una instancia temporal que puede utilizar para instalar y configurar los componentes de software de EFA. Puede utilizar esta instancia para crear una AMI habilitada para EFA desde la que puede iniciar sus instancias habilitadas para EFA.

Para iniciar una instancia temporal

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Instancias y, a continuación, Iniciar instancias para abrir el nuevo asistente de inicialización de instancias.
3. (Opcional) En la sección Nombre y etiquetas, proporcione un nombre para la instancia, como `EFA-instance`. El nombre se asigna a la instancia como etiqueta de recurso (`Name=`*`EFA-instance`*).
4. En la sección Application and OS Images (Imágenes de aplicaciones y sistema operativo), seleccione una AMI para uno de los sistemas operativos compatibles.
5. En la sección Tipo de instancia, seleccione el tipo de instancia admitida.
6. En la sección Par de claves, seleccione el par de claves que desea utilizar en la instancia.
7. En la sección Configuración de red, elija Editar y realice lo siguiente:

   a. En Subred, elija la subred en la que desea iniciar la instancia.

   > **Important**
   >
   > Debe seleccionar una subred. Si no selecciona una subred, no puede habilitar la instancia para EFA.

   b. En Firewall (grupos de seguridad), elija Seleccionar grupo de seguridad existente y, a continuación, seleccione el grupo de seguridad que creó en el paso anterior.

   c. Amplíe la sección Configuración de red avanzada.

   Para la interfaz de red 1, seleccione Índice de tarjeta de red = 0, Índice de dispositivo = 0 y Tipo de interfaz = EFA con ENA.

   (Opcional) Si utiliza un tipo de instancia con varias tarjetas, por ejemplo, `p4d.24xlarge` o `p5.48xlarge`, para cada interfaz de red adicional necesaria, elija Agregar interfaz de red; en Índice de tarjetas de red, seleccione el siguiente índice no utilizado y, a continuación, seleccione Índice de dispositivo = 1 y Tipo de interfaz = EFA con ENA o solo EFA.
8. En la sección Almacenamiento, configure los volúmenes según sea necesario.
9. En el panel Resumen que se encuentra a la derecha, elija Iniciar instancia.

> **Note**
>
> Considere la posibilidad de solicitar el uso de IMDSv2 para la instancia temporal, así como la AMI que creará en el paso 9, a menos que ya haya configurado IMDSv2 como predeterminado para la cuenta. Para obtener más información acerca de la configuración de IMDSv2, consulte Configurar las opciones de metadatos para instancias nuevas.

Paso 3: instalar el software EFA

Instale el kernel habilitado para EFA, los controladores de EFA, Libfabric y la pila Open MPI necesarios para admitir EFA en su instancia temporal.

Los pasos varían en función de si pretende utilizar EFA con Open MPI, con Intel MPI o con Open MPI e Intel MPI.

> **Note**
>
> Es posible que algunos sistemas operativos no sean compatibles con Intel MPI. Si utiliza Intel MPI, consulte la documentación de Intel MPI para verificar la compatibilidad con su sistema operativo.

Para instalar el software EFA

1. Conéctese a la instancia que lanzó. Para obtener más información, consulte Conexión a la instancia de Linux con SSH.
2. Para asegurarse de que todos los paquetes de software están actualizados, realice una actualización rápida del software en la instancia. Este proceso puede demorar unos minutos.

   - Amazon Linux 2023, RHEL 8/9 y Rocky Linux 8/9

     ```
     $ sudo yum update -y
     ```

   - Ubuntu y Debian

     ```
     $ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
     ```

   - SUSE Linux Enterprise

```
$ sudo zypper update -y
```

3. Reinicie la instancia y vuelva a conectarse a ella.
4. Descargue los archivos de instalación de software de EFA. Los archivos de instalación de software están empaquetados en un archivo tarball comprimido (`.tar.gz`). Para descargar la última versión estable, utilice el comando siguiente.

   También puede obtener la última versión reemplazando el número de versión por `latest` en el comando anterior.

   ```
   $ curl -O https://efa-installer.amazonaws.com/aws-efa-installer-1.50.0.tar.gz
   ```

5. (Opcional) Verifique la autenticidad y la integridad del archivo tarball (`.tar.gz`) de EFA.

   Le recomendamos que lo haga para verificar la identidad del editor de software y para verificar que el archivo no se haya modificado ni dañado desde que se publicó. Si no desea verificar el archivo tarball, omita este paso.

   > **Note**
   >
   > De forma alternativa, si prefiere verificar el archivo tarball con una suma de comprobación MD5 o SHA256, consulte Verificar el instalador de EFA mediante una suma de comprobación.

   a. Descargue la clave pública de GPG e impórtela a su conjunto de claves.

      ```
      $ wget https://efa-installer.amazonaws.com/aws-efa-installer.key && gpg --
      import aws-efa-installer.key
      ```

      El comando debe devolver un valor de clave. Anote el valor de clave, ya que lo necesitará en el siguiente paso.

   b. Verifique la huella digital de la clave de GPG. Ejecute el siguiente comando y especifique el valor de clave del paso anterior.

      ```
      $ gpg --fingerprint key_value
      ```

El comando debe devolver una huella digital idéntica a `4E90 91BC BB97 A96B 26B1 5E59 A054 80B1 DD2D 3CCC`. Si la huella digital no coincide, no ejecute el script de instalación de EFA y contáctese con Soporte.

c. Descargue el archivo de firma y verifique la firma del archivo tarball de EFA.

```
$ wget https://efa-installer.amazonaws.com/aws-efa-installer-1.50.0.tar.gz.sig
 && gpg --verify ./aws-efa-installer-1.50.0.tar.gz.sig
```

A continuación se muestra un ejemplo de salida.

```
gpg: Signature made Wed 29 Jul 2020 12:50:13 AM UTC using RSA key ID DD2D3CCC
gpg: Good signature from "Amazon EC2 EFA <ec2-efa-maintainers@amazon.com>"
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:          There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: 4E90 91BC BB97 A96B 26B1  5E59 A054 80B1 DD2D 3CCC
```

Si el resultado incluye `Good signature` y la huella digital coincide con la huella digital del paso anterior, avance al siguiente paso. Si no es así, no ejecute el script de instalación de EFA y contáctese con Soporte.

6. Extraiga los archivos desde el archivo `.tar.gz` comprimido y acceda al directorio extraído.

```
$ tar -xf aws-efa-installer-1.50.0.tar.gz && cd aws-efa-installer
```

7. (Opcional) Verifique las firmas de los paquetes individuales durante la instalación.

A partir del instalador EFA 1.48.0, el instalador incluye paquetes RPM y DEB individuales con firma GPG. Para verificar la autenticidad e integridad de cada paquete individual durante la instalación, use el indicador `--check-signatures`. Cuando se activa este indicador, el instalador verifica primero todas las firmas de los paquetes y solo continúa con la instalación si todos los paquetes pasan la verificación. Si algún paquete no pasa la verificación, el instalador se cierra inmediatamente sin instalar nada.

a. Descargue la clave GPG pública.

```
$ wget https://efa-installer.amazonaws.com/aws-efa-installer.key
```

b. Exporte la ruta clave. A continuación, en el siguiente paso, añada `--check-signatures` al comando de instalación y use `sudo -E` en lugar de `sudo` para conservar la variable de entorno.

```
$ export EFA_INSTALLER_KEY=$(pwd)/aws-efa-installer.key
```

En los sistemas basados en RPM (Amazon Linux, RHEL, Rocky Linux y SUSE), el instalador usa `rpm --checksig` para verificar cada RPM. En los sistemas basados en DEB (Ubuntu, Debian), el instalador usa la verificación de firmas GPG para verificar cada DEB.

Si la verificación de algún paquete falla, la instalación se interrumpe inmediatamente para proteger el sistema contra paquetes dañados o maliciosos.

> **Note**
>
> La etiqueta `--check-signatures` es opcional. Sin el indicador, el instalador no realiza una verificación de las firmas individuales.

8. Instale el software EFA. Realice una de las siguientes acciones en función de su caso de uso.

> **Note**
>
> Si completó el paso opcional anterior para configurar la verificación de la firma del paquete, añada `--check-signatures` al comando de instalación y use `sudo -E` en lugar de `sudo`. Por ejemplo: `sudo -E ./efa_installer.sh -y --check-signatures`.

> **Note**
>
> EFA no admite NVIDIA GPUDirect con SUSE Linux. Si usa SUSE Linux, debe especificar adicionalmente la opción `--skip-kmod` para evitar la instalación de kmod. De forma predeterminada, SUSE Linux no permite módulos de kernel fuera del árbol.

Open MPI and Intel MPI

Si tiene la intención de usar EFA con Open MPI e Intel MPI, debe instalar el software de EFA con Libfabric y Open MPI, y debe completar el paso 5: Instalar Intel MPI.

Para instalar el software EFA con Libfabric y Open MPI, ejecute el siguiente comando.

> **Note**
>
> A partir de la versión 1.30.0 de EFA, tanto Open MPI 4.1 como Open MPI 5 se instalan de forma predeterminada. Si lo desea, puede especificar la versión de Open MPI que desea instalar. Para instalar únicamente Open MPI 4.1, incluya `--mpi=openmpi4`. Para instalar únicamente Open MPI 5, incluya `--mpi=openmpi5`. Para instalar ambos, omita la opción `--mpi`.

```
$ sudo ./efa_installer.sh -y
```

Libfabric se instala en `/opt/amazon/efa`. Open MPI 4.1 se instala en `/opt/amazon/openmpi`. Open MPI 5 se instala en `/opt/amazon/openmpi5`.

Open MPI only

Si tiene la intención de usar EFA solo con Open MPI, debe instalar el software de EFA con Libfabric y Open MPI, y debe omitir el paso 5: Instalar Intel MPI. Para instalar el software EFA con Libfabric y Open MPI, ejecute el siguiente comando.

> **Note**
>
> A partir de la versión 1.30.0 de EFA, tanto Open MPI 4.1 como Open MPI 5 se instalan de forma predeterminada. Si lo desea, puede especificar la versión de Open MPI que desea instalar. Para instalar únicamente Open MPI 4.1, incluya `--mpi=openmpi4`. Para instalar únicamente Open MPI 5, incluya `--mpi=openmpi5`. Para instalar ambos, omita la opción `--mpi`.

```
$ sudo ./efa_installer.sh -y
```

Libfabric se instala en `/opt/amazon/efa`. Open MPI 4.1 se instala en `/opt/amazon/openmpi`. Open MPI 5 se instala en `/opt/amazon/openmpi5`.

Intel MPI only

Si tiene la intención de utilizar solo EFA con Intel MPI, puede instalar el software EFA sin Libfabric y Open MPI. En este caso, Intel MPI utiliza su Libfabric integrado. Si decide hacerlo, debe completar el paso 5: Instalar Intel MPI.

Para instalar el software EFA sin Libfabric y Open MPI, ejecute el siguiente comando.

```
$ sudo ./efa_installer.sh -y --minimal
```

9. Si el instalador de EFA le pide que reinicie la instancia, hágalo y vuelva a conectarse a la instancia. De lo contrario, cierre la sesión de la instancia y vuelva a iniciar sesión para completar la instalación.
10. Elimine el archivo tarball sin comprimir y el propio tarball. De lo contrario, se incluirán en la AMI habilitada para EFA que cree, lo que aumentará su tamaño.

Paso 4: (opcional) habilitar Open MPI 5

> **Note**
>
> Realice este paso solo si pretende usar Open MPI 5.

A partir de la versión 1.30.0 de EFA, tanto Open MPI 4.1 como Open MPI 5 se instalan de forma predeterminada. Como alternativa, puede elegir instalar solo Open MPI 4.1 o Open MPI 5.

Si optó por instalar Open MPI 5 en el paso 3: Instalar el software de EFA y tiene intención de usarlo, debe realizar los siguientes pasos para habilitarlo.

Habilitar Open MPI 5

1. Agregue Open MPI 5 a la variable de entorno PATH.

```
$ module load openmpi5
```

2. Compruebe que Open MPI 5 esté habilitado para su uso.

```
$ which mpicc
```

El comando debería devolver el directorio de instalación de Open MPI 5: `/opt/amazon/openmpi5`.

3. (Opcional) Para asegurarse de que Open MPI 5 se agregue a la variable de entorno PATH cada vez que se inicie la instancia, haga lo siguiente:

bash shell

Agregue `module load openmpi5` a `/home/username/.bashrc` y `/home/username/.bash_profile`.

csh and tcsh shells

Agregue `module load openmpi5` a `/home/username/.cshrc`.

Si necesita eliminar Open MPI 5 de la variable de entorno PATH, ejecute el siguiente comando y elimine el comando de los scripts de inicio del intérprete de comandos.

```
$ module unload openmpi5
```

Paso 5: (opcional) instalar Intel MPI

> **Important**
>
> Ejecute este paso solo si pretende utilizar Intel MPI. Si tiene la intención de utilizar solo Open MPI, omita este paso.

La instalación de Intel MPI requiere una instalación adicional y la configuración de una variable de entorno.

Requisito previo

Asegúrese de que el usuario que lleva a cabo los pasos siguientes tenga permisos sudo.

Para instalar Intel MPI

1. Para descargar el script de instalación de Intel MPI, haga lo siguiente:

   a. Visite el sitio web de Intel.

   b. En la sección Biblioteca de Intel MPI de la página web, elija el enlace para el instalador de la Biblioteca de Intel MPI para Linux sin conexión.

2. Ejecute el script de instalación que descargó en el paso anterior.

   ```
   $ sudo bash installation_script_name.sh
   ```

3. En el instalador, elija Aceptar e instalar.

4. Lea el programa de mejora de Intel, elija la opción correspondiente y, a continuación, Comenzar la instalación.

5. Cuando finalice la instalación, elija Cerrar.

6. De forma predeterminada, Intel MPI utiliza su Libfabric integrada (interna). En cambio, puede configurar Intel MPI para que use la Libfabric que se incluye con el instalador de EFA. Por lo general, el instalador de EFA incluye una versión de Libfabric posterior a la de Intel MPI. En algunos casos, la Libfabric que se incluye con el instalador de EFA es más eficaz que la de Intel MPI. Para configurar Intel MPI de modo que use la Libfabric que se incluye con el instalador de EFA, realice alguna de las siguientes acciones en función de su shell.

   bash shells

   Agregue la siguiente instrucción a /home/*username*/.bashrc y /home/*username*/.bash_profile.

   ```
   export I_MPI_OFI_LIBRARY_INTERNAL=0
   ```

   csh and tcsh shells

   Agregue la siguiente instrucción a /home/*username*/.cshrc.

   ```
   setenv I_MPI_OFI_LIBRARY_INTERNAL 0
   ```

7. Agregue el siguiente comando de origen al script de intérprete de comandos para obtener el script `vars.sh` desde el directorio de instalación para configurar el entorno del compilador cada vez que se inicie la instancia. Haga lo siguiente en función del shell.

bash shells

Agregue la siguiente instrucción a /home/*username*/.bashrc y /home/*username*/.bash_profile.

```
source /opt/intel/oneapi/mpi/latest/env/vars.sh
```

csh and tcsh shells

Agregue la siguiente instrucción a /home/*username*/.cshrc.

```
source /opt/intel/oneapi/mpi/latest/env/vars.csh
```

8. De forma predeterminada, si el EFA no está disponible debido a una configuración incorrecta, Intel MPI utilizará la pila de red TCP/IP, lo que puede provocar un rendimiento más lento de la aplicación. Puede evitar que esto suceda configurando `I_MPI_OFI_PROVIDER` en `efa`. Esto hace que Intel MPI falle con el siguiente error si el EFA no está disponible:

```
Abort (XXXXXX) on node 0 (rank 0 in comm 0): Fatal error in PMPI_Init: OtherMPI
 error,
MPIR_Init_thread (XXX).......:
MPID_Init (XXXX).............:
MPIDI_OFI_mpi_init_hook (XXXX):
open_fabric (XXXX)...........:
find_provider (XXXX).........:
OFI fi_getinfo() failed (ofi_init.c:2684:find_provider:
```

Haga lo siguiente en función del shell.

bash shells

Agregue la siguiente instrucción a /home/*username*/.bashrc y /home/*username*/.bash_profile.

```
export I_MPI_OFI_PROVIDER=efa
```

csh and tcsh shells

Agregue la siguiente instrucción a /home/*username*/.cshrc.

```
setenv I_MPI_OFI_PROVIDER efa
```

9. De forma predeterminada, Intel MPI no imprime la información de depuración. Puede especificar diferentes niveles de detalle para controlar la información de depuración. Los valores posibles (ordenados en función de la cantidad de información que proporcionan) son los siguientes: `0` (predeterminado), `1`, `2`, `3`, `4`, `5`. El nivel `1` y los niveles superiores imprimen la `libfabric version` y el `libfabric provider`. Use la `libfabric version` para comprobar si Intel MPI utiliza la Libfabric interna o la Libfabric que se incluye con el instalador de EFA. Si utiliza la Libfabric interna, la versión llevará el sufijo `impi`. Use el `libfabric provider` para comprobar si Intel MPI utiliza el EFA o la red TCP/IP. Si utiliza el EFA, el valor será `efa`. Si utiliza la red TCP/IP, el valor será `tcp;ofi_rxm`.

   Para habilitar la información de depuración, realice alguna de las siguientes acciones en función del shell.

   bash shells

   Agregue la siguiente instrucción a /home/*username*/.bashrc y /home/*username*/.bash_profile.

   ```
   export I_MPI_DEBUG=value
   ```

   csh and tcsh shells

   Agregue la siguiente instrucción a /home/*username*/.cshrc.

   ```
   setenv I_MPI_DEBUG value
   ```

10. De forma predeterminada, Intel MPI utiliza la memoria compartida del sistema operativo (`shm`) para la comunicación dentro del nodo y, por otro lado, usa la Libfabric (`ofi`) solo para la comunicación entre nodos. Por lo general, esta configuración proporciona el mejor rendimiento. Sin embargo, en algunos casos, la estructura shm de Intel MPI puede provocar el bloqueo de ciertas aplicaciones de forma indefinida.

    Para resolver este problema, puede forzar que Intel MPI use Libfabric para la comunicación tanto dentro del nodo como entre nodos. Para ello, realice alguna de las siguientes acciones en función del shell.

bash shells

Agregue la siguiente instrucción a /home/*username*/.bashrc y /home/*username*/.bash_profile.

```
export I_MPI_FABRICS=ofi
```

csh and tcsh shells

Agregue la siguiente instrucción a /home/*username*/.cshrc.

```
setenv I_MPI_FABRICS ofi
```

> **Note**
>
> El proveedor de la Libfabric del EFA utiliza la memoria compartida del sistema operativo para la comunicación dentro del nodo. Esto significa que la configuración de `I_MPI_FABRICS` en `ofi` produce un rendimiento similar a la configuración predeterminada de `shm:ofi`.

11. Cierre la sesión de la instancia y, a continuación, vuelva a iniciar sesión.

Si ya no desea utilizar Intel MPI, quite las variables de entorno de los scripts de inicio del shell.

Paso 6: deshabilitar la protección ptrace

Para mejorar el rendimiento de la aplicación HPC, Libfabric utiliza la memoria local de la instancia para las comunicaciones entre procesos cuando los procesos se ejecutan en la misma instancia.

La característica de memoria compartida utiliza Cross Memory Attach (CMA), que no es compatible con la protección ptrace. Si utiliza una distribución Linux que tiene la protección ptrace habilitada de forma predeterminada, como Ubuntu, debe deshabilitarla. Si su distribución Linux no tiene la protección ptrace habilitada de forma predeterminada, omita este paso.

Para deshabilitar la protección ptrace

Aplique alguna de las siguientes acciones:

- Para deshabilitar temporalmente la protección ptrace con fines de prueba, ejecute el siguiente comando.

```
$ sudo sysctl -w kernel.yama.ptrace_scope=0
```

- Para deshabilitar permanentemente la protección ptrace, agregue `kernel.yama.ptrace_scope = 0` `/etc/sysctl.d/10-ptrace.conf` y reinicie la instancia.

Paso 7. Confirmar instalación

Para confirmar que la instalación se ha realizado correctamente

1. Para confirmar que MPI se instaló correctamente, ejecute el comando siguiente:

   ```
   $ which mpicc
   ```

   - En el caso de Open MPI, la ruta devuelta debe incluir `/opt/amazon/`
   - En el caso de Intel MPI, la ruta devuelta debe incluir `/opt/intel/`. Si no obtiene el resultado esperado, asegúrese de haber obtenido el script `vars.sh` de Intel MPI.
2. Para confirmar que los componentes de software de EFA y Libfabric se instalaron correctamente, ejecute el siguiente comando.

   ```
   $ fi_info -p efa -t FI_EP_RDM
   ```

   El comando debe devolver información acerca de las interfaces de EFA de Libfabric. En el siguiente ejemplo, se muestra el comando de salida.

   ```
   provider: efa
       fabric: EFA-fe80::94:3dff:fe89:1b70
       domain: efa_0-rdm
       version: 2.0
       type: FI_EP_RDM
       protocol: FI_PROTO_EFA
   ```

Paso 8: instalar la aplicación de HPC

Instale la aplicación de HPC en la instancia temporal. El procedimiento de instalación varía en función de la aplicación de HPC específica. Para obtener más información, consulte Administrar las actualizaciones del sistema operativo en la Guía del usuario de Amazon Linux 2023.

> **Note**
>
> Consulte la documentación de su aplicación de HPC para ver las instrucciones de instalación.

Paso 9: crear una AMI habilitada para EFA

Después de haber instalado los componentes de software requeridos, crea una AMI que puede reutilizar para iniciar las instancias habilitadas para EFA.

Para crear una AMI desde la instancia temporal

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione la instancia temporal que creó y elija Acciones, Imagen, Crear imagen.
4. En Crear imagen, realice lo siguiente:
   a. En Nombre de imagen, ingrese un nombre descriptivo para la AMI.
   b. (Opcional) En Descripción de imagen, ingrese una breve descripción del propósito la AMI.
   c. Elija Crear imagen.
5. En el panel de navegación, elija AMI.
6. Busque en la lista la AMI que creó. Espere a que el estado pase de `pending` a `available` antes de continuar con el paso siguiente.

Paso 10: iniciar instancias habilitadas para EFA en un grupo con ubicación en clúster

Lance las instancias habilitadas para EFA en un grupo de ubicación en clúster utilizando la AMI habilitada para EFA que creó en el Paso 7 y el grupo de seguridad habilitado para EFA que creó en el Paso 1.

> **Note**
>
> - No es un requisito absoluto lanzar las instancias habilitadas con un EFA a un grupo de colocación de clústeres. Sin embargo, le recomendamos ejecutar sus instancias habilitadas para EFA en un grupo de colocación de clústeres a medida que lanza las instancias en un grupo de baja latencia en una única zona de disponibilidad.
> - Para garantizar que la capacidad esté disponible a medida que escala las instancias del clúster, puede crear una reserva de capacidad para su grupo con ubicación en clúster. Para obtener más información, consulte Utilización de reservas de capacidad con grupos con ubicación.

Cómo lanzar una instancia

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Instancias y, a continuación, Iniciar instancias para abrir el nuevo asistente de inicialización de instancias.
3. (Opcional) En la sección Nombre y etiquetas, proporcione un nombre para la instancia, como `EFA-instance`. El nombre se asigna a la instancia como etiqueta de recurso (`Name=EFA-instance`).
4. En la sección Imágenes de aplicaciones y sistema operativo, elija Mis AMI y, a continuación, seleccione la AMI que creó en el paso anterior.
5. En la sección Tipo de instancia, seleccione el tipo de instancia admitida.
6. En la sección Par de claves, seleccione el par de claves que desea utilizar en la instancia.
7. En la sección Configuración de red, elija Editar y realice lo siguiente:

   a. En Subred, elija la subred en la que desea iniciar la instancia.

   > **Important**
   >
   > Debe seleccionar una subred. Si no selecciona una subred, no puede habilitar la instancia para EFA.

   b. En Firewall (grupos de seguridad), elija Seleccionar grupo de seguridad existente y, a continuación, seleccione el grupo de seguridad que creó en el paso anterior.

   c. Amplíe la sección Configuración de red avanzada.

Para la interfaz de red 1, seleccione Índice de tarjeta de red = 0, Índice de dispositivo = 0 y Tipo de interfaz = EFA con ENA.

(Opcional) Si utiliza un tipo de instancia con varias tarjetas, por ejemplo, `p4d.24xlarge` o `p5.48xlarge`, para cada interfaz de red adicional necesaria, elija Agregar interfaz de red; en Índice de tarjetas de red, seleccione el siguiente índice no utilizado y, a continuación, seleccione Índice de dispositivo = 1 y Tipo de interfaz = EFA con ENA o solo EFA.

8. (Opcional) En la sección Almacenamiento, configure los volúmenes según sea necesario.
9. En la sección Detalles avanzados, para Nombre del grupo de ubicación, seleccione el grupo con ubicación en clúster en el que se iniciarán las instancias. Si necesita crear un nuevo grupo con ubicación en clúster, elija Crear nuevo grupo de ubicación.
10. En el panel Resumenque se encuentra a la derecha, en Cantidad de instancias, ingrese la cantidad de instancias habilitadas para EFA que desea iniciar y, a continuación, elija Iniciar instancias.

Paso 11: finalizar la instancia temporal

En este punto, ya no necesita la instancia que inició en el paso 2. Puede finalizar la instancia para dejar de incurrir en cargos debido a esta.

Para finalizar la instancia temporal

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione la instancia temporal que creó y, a continuación, elija Acciones, Estado de la instancia, Finalizar (eliminar) instancia.
4. Cuando se le pida confirmación, elija Finalizar (eliminar).

Paso 12: habilitar SSH sin contraseña

Para permitir que las aplicaciones se ejecuten en todas las instancias del clúster, debe habilitar el acceso mediante SSH sin contraseña desde el nodo principal hasta los nodos miembro. El nodo principal es la instancia desde la que se ejecutan las aplicaciones. Las instancias restantes del clúster son los nodos miembros.

Para habilitar SSH sin contraseña entre las instancias del clúster

1. Seleccione una instancia del clúster como nodo principal y conéctese a ella.
2. Desactive `strictHostKeyChecking` y habilite `ForwardAgent` en el nodo principal. Abra `~/.ssh/config` con su editor de texto preferido y agregue lo siguiente.

   ```
   Host *
       ForwardAgent yes
   Host *
       StrictHostKeyChecking no
   ```

3. Genere un par de claves de RSA.

   ```
   $ ssh-keygen -t rsa -N "" -f ~/.ssh/id_rsa
   ```

   El par de claves se crea en el directorio `$HOME/.ssh/`.
4. Cambie los permisos de la clave privada en el nodo principal.

   ```
   $ chmod 600 ~/.ssh/id_rsa
   chmod 600 ~/.ssh/config
   ```

5. Abra `~/.ssh/id_rsa.pub` con su editor de texto preferido y copie la clave.
6. Para cada nodo miembro del clúster, realice lo siguiente:

   a. Conéctese a la instancia.

   b. Abra `~/.ssh/authorized_keys` con su editor de texto preferido y agregue la clave pública que copió anteriormente.
7. Para probar que SSH sin contraseña funciona como se esperaba, conecte al nodo principal y ejecute el siguiente comando.

   ```
   $ ssh member_node_private_ip
   ```

   Debe conectarse al nodo miembro sin que se le pida una clave o una contraseña.

Introducción a EFA y NCCL para cargas de trabajo de ML en Amazon EC2

La Biblioteca de comunicación colectiva de NVIDIA (NCCL) es una biblioteca de rutinas de comunicación colectiva estándar para múltiples GPU en un solo nodo o múltiples nodos. Puede usar

NCCL junto con EFA, Libfabric y MPI para admitir diversas cargas de trabajo de machine learning. Para obtener más información, consulte el sitio web de NCCL.

Requisitos

- Entre los tipos de instancias compatibles se incluyen las instancias de las series P y G compatibles con EFA. Para obtener más información, consulte instancia de computación acelerada de Amazon EC2.
- AMI base compatibles: Amazon Linux 2023, Ubuntu 26.04, Ubuntu 24.04, Ubuntu 22.04, Debian 12 y RHEL 10.
- EFA solo es compatible con NCCL 2.4.2 y versiones posteriores.

Para obtener más información sobre cómo ejecutar cargas de trabajo de machine learning con EFA y NCCL mediante un AWS Deep Learning AMIs, consulte Uso de EFA en la DLAMI en la Guía para desarrolladores AWS Deep Learning AMIs.

Steps

- Paso 1: preparar un grupo de seguridad habilitado para EFA
- Paso 2: iniciar una instancia temporal
- Paso 3: Instale los controladores de GPU de NVIDIA, el kit de herramientas CUDA de NVIDIA y cuDNN
- Paso 4: instalación de GDRCopy
- Paso 5: instalación del software EFA
- Paso 6: instalar NCCL
- Paso 7: Instalar las pruebas de NCCL
- Paso 8: Probar la configuración de EFA y NCCL
- Paso 9: Instalar las aplicaciones de machine learning
- Paso 10: Crear una AMI habilitada para EFA y NCCL
- Paso 11: Terminar la instancia temporal
- Paso 12: Lanzar instancias habilitadas para EFA en un grupo de colocación de clústeres
- Paso 13: Habilitar SSH sin contraseña

Paso 1: preparar un grupo de seguridad habilitado para EFA

Un EFA requiere un grupo de seguridad que permita todo el tráfico entrante y saliente hacia y desde el propio grupo de seguridad. En el siguiente procedimiento, se crea un grupo de seguridad que permite todo el tráfico entrante y saliente de sí mismo, y que permite el tráfico SSH entrante desde cualquier dirección IPv4 para la conectividad SSH.

Important

- Este grupo de seguridad está pensado solo con fines de prueba. Para sus entornos de producción, le recomendamos que cree una regla SSH entrante que permita el tráfico únicamente desde la dirección IP desde la que se conecta, como la dirección IP de su equipo o un rango de direcciones IP en la red local.
- Las reglas de entrada y salida con referencia a sí mismas (que permiten todo el tráfico hacia y desde el propio grupo de seguridad) son obligatorias para que EFA funcione. Sin estas reglas, se bloqueará el tráfico de EFA entre las instancias y fallará la comunicación de NCCL.

Para ver otros escenarios, consulte Reglas de grupo de seguridad para diferentes casos de uso.

Para crear un grupo de seguridad habilitado para EFA

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Grupos de seguridad y, a continuación, elija Crear grupo de seguridad.
3. En la ventana Crear grupo de seguridad, haga lo siguiente:
   a. En Nombre del grupo de seguridad, ingrese un nombre descriptivo para el grupo de seguridad, como, por ejemplo, `EFA-enabled security group`.
   b. (Opcional) En Descripción, ingrese una breve descripción del grupo de seguridad.
   c. En VPC, seleccione la VPC en la que desea iniciar sus instancias habilitadas para EFA.
   d. Elija Creación de grupo de seguridad.
4. Seleccione el grupo de seguridad que creó y, en la pestaña Detalles, copie el ID del grupo de seguridad.

5. Con el grupo de seguridad todavía seleccionado, elija Acciones, Editar reglas de entrada y, luego, haga lo siguiente:

   a. Seleccione Agregar regla.

   b. En Tipo, seleccione Todo el tráfico.

   c. En Tipo de origen, elija Personalizar y pegue el ID del grupo de seguridad que copió en el campo.

   d. Seleccione Agregar regla.

   e. En Tipo, seleccione SSH.

   f. En Tipo de origen, elija Cualquiera de IPv4.

   g. Seleccione Guardar reglas.

6. Con el grupo de seguridad todavía seleccionado, elija Acciones, Editar reglas de salida y, luego, haga lo siguiente:

   a. Seleccione Agregar regla.

   b. En Tipo, seleccione Todo el tráfico.

   c. En Tipo de destino, elija Personalizar y pegue el ID del grupo de seguridad que copió en el campo.

   d. Seleccione Guardar reglas.

Paso 2: iniciar una instancia temporal

Lance una instancia temporal que puede utilizar para instalar y configurar los componentes de software de EFA. Puede utilizar esta instancia para crear una AMI habilitada para EFA desde la que puede iniciar sus instancias habilitadas para EFA.

Para iniciar una instancia temporal

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Instancias y, a continuación, Iniciar instancias para abrir el nuevo asistente de inicialización de instancias.
3. (Opcional) En la sección Nombre y etiquetas, proporcione un nombre para la instancia, como `EFA-instance`. El nombre se asigna a la instancia como etiqueta de recurso (`Name=`*`EFA-instance`*).

4. En la sección Imágenes de aplicaciones y sistema operativo, seleccione una AMI para uno de los sistemas operativos compatibles.
5. En la sección Tipo de instancia, seleccione un tipo de instancia compatible.
6. En la sección Par de claves, seleccione el par de claves que desea utilizar en la instancia.
7. En la sección Configuración de red, elija Editar y realice lo siguiente:

   a. En Subred, elija la subred en la que desea iniciar la instancia.

   > **Important**
   >
   > Debe seleccionar una subred. Si no selecciona una subred, no puede habilitar la instancia para EFA.

   b. En Firewall (grupos de seguridad), elija Seleccionar grupo de seguridad existente y, a continuación, seleccione el grupo de seguridad que creó en el paso anterior.

   c. Amplíe la sección Configuración de red avanzada.

   Para la interfaz de red 1, seleccione Índice de tarjeta de red = 0, Índice de dispositivo = 0 y Tipo de interfaz = EFA con ENA.

   (Opcional) Si utiliza un tipo de instancia con varias tarjetas, para cada interfaz de red adicional que necesite, elija Agregar interfaz de red; en Índice de tarjeta de red, seleccione el siguiente índice que no esté en uso y, a continuación, seleccione Índice de dispositivo = 1 y Tipo de interfaz = EFA con ENA o Solo EFA.
8. En la sección Storage (Almacenamiento), configure los volúmenes según sea necesario.

   > **Note**
   >
   > Debe aprovisionar entre 10 y 20 GiB adicionales de almacenamiento para el kit de herramientas CUDA de NVIDIA. Si no aprovisiona suficiente almacenamiento, se producirá un error de `insufficient disk space` cuando intente instalar los controladores de NVIDIA y el kit de herramientas CUDA.
9. En el panel Resumen que se encuentra a la derecha, elija Iniciar instancia.

Paso 3: Instale los controladores de GPU de NVIDIA, el kit de herramientas CUDA de NVIDIA y cuDNN

Amazon Linux 2023

Para instalar los controladores de GPU de NVIDIA, el kit de herramientas CUDA de NVIDIA y cuDNN

1. Para asegurarse de que todos los paquetes de software están actualizados, realice una actualización rápida del software en la instancia.

   ```
   $ sudo dnf upgrade -y && sudo reboot
   ```

   Una vez que se haya reiniciado, vuelva a conectarse a la instancia.

2. Instale las utilidades necesarias para la instalación de los controladores de GPU de NVIDIA y el kit de herramientas CUDA de NVIDIA.

   ```
   $ sudo dnf groupinstall 'Development Tools' -y && sudo dnf install -y dkms
    kernel-devel-$(uname -r) kernel-headers-$(uname -r)
   ```

3. Desactive los controladores de código abierto de `nouveau`.

   a. Instale las utilidades y el paquete de encabezados del kernel necesarios para la versión del kernel que está ejecutando actualmente.

      ```
      $ sudo yum install -y wget kernel-devel-$(uname -r) kernel-headers-$(uname -
      r)
      ```

   b. Agregue `nouveau` al archivo de lista de denegación `/etc/modprobe.d/blacklist.conf`.

      ```
      $ cat << EOF | sudo tee --append /etc/modprobe.d/blacklist.conf
      blacklist vga16fb
      blacklist nouveau
      blacklist rivafb
      blacklist nvidiafb
      blacklist rivatv
      EOF
      ```

c. Añada `GRUB_CMDLINE_LINUX="rdblacklist=nouveau"` al archivo `grub` y vuelva a generar la configuración de GRUB.

```
$ echo 'GRUB_CMDLINE_LINUX="rdblacklist=nouveau"' | sudo tee -a /etc/
default/grub \
&& sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
```

4. Reinicie la instancia y vuelva a conectarse a ella.
5. Agregue el repositorio de red de CUDA.

```
$ sudo yum-config-manager --add-repo https://developer.download.nvidia.com/
compute/cuda/repos/rhel8/x86_64/cuda-rhel8.repo
```

6. Descargue e instale el controlador de GPU de NVIDIA.

```
$ wget https://us.download.nvidia.com/tesla/580.167.08/NVIDIA-Linux-
x86_64-580.167.08.run \
&& sudo sh NVIDIA-Linux-x86_64-580.167.08.run -m kernel-open --no-drm --disable-
nouveau --dkms --silent
```

7. Instale el kit de herramientas CUDA de NVIDIA y cuDNN.

```
$ sudo dnf install -y cuda-toolkit-13-0 libcudnn9-cuda-13 libcudnn9-devel-
cuda-13
```

8. Reinicie la instancia y vuelva a conectarse a ella.
9. (Instancias con NVSwitch, como las instancias multi-GPU de la serie P) Instale e inicie NVIDIA Fabric Manager. Las instancias de la serie G no utilizan NVSwitch y no requieren Fabric Manager.

```
$ sudo dnf install -y https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/
rhel8/x86_64/nvidia-fabricmanager-580.167.08-1.el8.x86_64.rpm \
&& sudo systemctl enable nvidia-fabricmanager && sudo systemctl start nvidia-
fabricmanager
```

10. Asegúrese de que las rutas CUDA se establecen cada vez que se inicia la instancia.

- Para intérpretes de comandos bash, agregue las siguientes instrucciones a `/home/`*`username`*`/.bashrc` y `/home/`*`username`*`/.bash_profile`.

```
export PATH=/usr/local/cuda/bin:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda/lib64:/usr/local/cuda/extras/CUPTI/
lib64:$LD_LIBRARY_PATH
```

- Para intérpretes de comandos tcsh, agregue las siguientes instrucciones a `/home/username/.cshrc`.

```
setenv PATH=/usr/local/cuda/bin:$PATH
setenv LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda/lib64:/usr/local/cuda/extras/CUPTI/
lib64:$LD_LIBRARY_PATH
```

11. Para confirmar que los controladores de GPU de NVIDIA funcionan correctamente, ejecute el siguiente comando.

```
$ nvidia-smi -q | head
```

El comando debería devolver información sobre las GPU de NVIDIA, los controladores de GPU de NVIDIA y el kit de herramientas CUDA de NVIDIA.

Ubuntu 26.04, Ubuntu 24.04, and Ubuntu 22.04

Para instalar los controladores de GPU de NVIDIA, el kit de herramientas CUDA de NVIDIA y cuDNN

1. Para asegurarse de que todos los paquetes de software están actualizados, realice una actualización rápida del software en la instancia.

```
$ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
```

2. Instale las utilidades necesarias para la instalación de los controladores de GPU de NVIDIA y el kit de herramientas CUDA de NVIDIA.

```
$ sudo apt-get update && sudo apt-get install build-essential -y
```

3. Para utilizar el controlador de GPU de NVIDIA, primero debe deshabilitar los controladores de código abierto `nouveau`.

   a. Instale las utilidades y el paquete de encabezados del kernel necesarios para la versión del kernel que está ejecutando actualmente.

```
$ sudo apt-get install -y gcc make linux-headers-$(uname -r)
```

b. Agregue nouveau al archivo de lista de denegación `/etc/modprobe.d/blacklist.conf`.

```
$ cat << EOF | sudo tee --append /etc/modprobe.d/blacklist.conf
blacklist vga16fb
blacklist nouveau
blacklist rivafb
blacklist nvidiafb
blacklist rivatv
EOF
```

c. Abra `/etc/default/grub` con su editor de texto preferido y agregue lo siguiente.

```
GRUB_CMDLINE_LINUX="rdblacklist=nouveau"
```

d. Vuelva a generar la configuración de GRUB.

```
$ sudo update-grub
```

4. Reinicie la instancia y vuelva a conectarse a ella.
5. Agregue el repositorio de CUDA e instale los controladores de GPU de NVIDIA, el kit de herramientas CUDA de NVIDIA y cuDNN.

   - Ubuntu 26.04

```
$ wget https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu2604/
x86_64/cuda-keyring_1.1-1_all.deb \
&& sudo dpkg -i cuda-keyring_1.1-1_all.deb \
&& sudo add-apt-repository -y 'deb [trusted=yes] https://
developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu2604/x86_64 /' \
&& sudo apt-get update
```

```
$ sudo apt-get install -y nvidia-open cuda-toolkit-13-3 libcudnn9-cuda-13
 libcudnn9-dev-cuda-13
```

   - Ubuntu 24.04

```
$ wget https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu2404/
x86_64/cuda-keyring_1.1-1_all.deb \
&& sudo dpkg -i cuda-keyring_1.1-1_all.deb \
&& sudo add-apt-repository -y 'deb [trusted=yes] https://
developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu2404/x86_64 /' \
&& sudo apt-get update
```

```
$ sudo apt-get install -y nvidia-open-580 cuda-toolkit-13-0 libcudnn9-cuda-13
 libcudnn9-dev-cuda-13
```

- Ubuntu 22.04

```
$ wget https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu2204/
x86_64/cuda-keyring_1.1-1_all.deb \
&& sudo dpkg -i cuda-keyring_1.1-1_all.deb \
&& sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive add-apt-repository -y "deb https://
developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu2204/x86_64/ /" \
&& sudo apt-get update
```

```
$ sudo apt-get install -y nvidia-open-580 cuda-toolkit-13-0 libcudnn9-cuda-13
 libcudnn9-dev-cuda-13
```

6. Reinicie la instancia y vuelva a conectarse a ella.
7. (Instancias con NVSwitch, como las instancias multi-GPU de la serie P) Instale e inicie NVIDIA Fabric Manager. Las instancias de la serie G no utilizan NVSwitch y no requieren Fabric Manager.

   - Ubuntu 26.04

   ```
   $ sudo apt-get install -y nvidia-fabricmanager \
   && sudo systemctl enable nvidia-fabricmanager && sudo systemctl start nvidia-
   fabricmanager
   ```

   - Ubuntu 24.04 y Ubuntu 22.04

   ```
   $ sudo apt-get install -y nvidia-fabricmanager-580 \
   && sudo systemctl enable nvidia-fabricmanager && sudo systemctl start nvidia-
   fabricmanager
   ```

8. Asegúrese de que las rutas CUDA se establecen cada vez que se inicia la instancia.

- Para intérpretes de comandos bash, agregue las siguientes instrucciones a /home/*username*/.bashrc y /home/*username*/.bash_profile.

```
export PATH=/usr/local/cuda/bin:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda/lib64:/usr/local/cuda/extras/CUPTI/
lib64:$LD_LIBRARY_PATH
```

- Para intérpretes de comandos tcsh, agregue las siguientes instrucciones a /home/*username*/.cshrc.

```
setenv PATH=/usr/local/cuda/bin:$PATH
setenv LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda/lib64:/usr/local/cuda/extras/CUPTI/
lib64:$LD_LIBRARY_PATH
```

9. Para confirmar que los controladores de GPU de NVIDIA funcionan correctamente, ejecute el siguiente comando.

```
$ nvidia-smi -q | head
```

El comando debería devolver información sobre las GPU de NVIDIA, los controladores de GPU de NVIDIA y el kit de herramientas CUDA de NVIDIA.

Debian 12

Para instalar los controladores de GPU de NVIDIA, el kit de herramientas CUDA de NVIDIA y cuDNN

1. Instale las utilidades necesarias para la instalación de los controladores de GPU de NVIDIA y el kit de herramientas CUDA de NVIDIA.

```
$ sudo apt-get install -y build-essential gcc make linux-headers-$(uname -r)
 dkms
```

2. Desactive los controladores de código abierto de nouveau.

```
$ sudo sed -i 's/GRUB_CMDLINE_LINUX=""/
GRUB_CMDLINE_LINUX="rdblacklist=nouveau"/' /etc/default/grub && sudo update-grub
```

3. Reinicie la instancia y vuelva a conectarse a ella.

4. Agregue el repositorio de CUDA e instale los controladores de GPU de NVIDIA, el kit de herramientas CUDA de NVIDIA y cuDNN.

```
$ wget https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/debian12/x86_64/
cuda-keyring_1.1-1_all.deb \
&& sudo dpkg -i cuda-keyring_1.1-1_all.deb \
&& sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive add-apt-repository -y "deb https://
developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/debian12/x86_64/ /" \
&& sudo apt-get update
```

```
$ sudo apt-get install -y nvidia-open cuda-toolkit-13-0 libcudnn9-cuda-13
 libcudnn9-dev-cuda-13
```

5. Configure el módulo UVM del kernel de NVIDIA.

```
$ uvm_ko=$(find /lib/modules/$(uname -r) -name 'nvidia*uvm*.ko*' 2>/dev/null
 | head -1) && if [ -n "$uvm_ko" ]; then real=$(basename "$uvm_ko"); real=
${real%.ko*}; echo "$real" | sudo tee /etc/modules-load.d/nvidia-uvm.conf; if
 [ "$real" != "nvidia-uvm" ]; then echo "alias nvidia-uvm $real" | sudo tee /
etc/modprobe.d/nvidia-uvm.conf; fi; sudo modprobe "$real" || true; fi && sudo
 modprobe nvidia
```

6. Reinicie la instancia y vuelva a conectarse a ella.

7. (Instancias con NVSwitch, como las instancias multi-GPU de la serie P) Instale e inicie NVIDIA Fabric Manager. Las instancias de la serie G no utilizan NVSwitch y no requieren Fabric Manager.

   a. Determine la versión del módulo del kernel de NVIDIA.

   ```
   $ cat /proc/driver/nvidia/version | grep "Kernel Module"
   ```

   A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

   ```
   NVRM version: NVIDIA UNIX x86_64 Kernel Module  610.43.02  ...
   ```

   En el ejemplo anterior, se instaló la versión principal 610 del módulo del kernel.

   b. Instale NVIDIA Fabric Manager con la versión principal identificada en el paso anterior.

   ```
   $ sudo apt-get install -y nvidia-fabricmanager-major_version_number \
   ```

```
&& sudo systemctl enable nvidia-fabricmanager && sudo systemctl start
 nvidia-fabricmanager
```

8. Asegúrese de que las rutas CUDA se establecen cada vez que se inicia la instancia.

   - Para intérpretes de comandos bash, agregue las siguientes instrucciones a /home/*username*/.bashrc y /home/*username*/.bash_profile.

     ```
     export PATH=/usr/local/cuda/bin:$PATH
     export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda/lib64:/usr/local/cuda/extras/CUPTI/
     lib64:$LD_LIBRARY_PATH
     ```

   - Para intérpretes de comandos tcsh, agregue las siguientes instrucciones a /home/*username*/.cshrc.

     ```
     setenv PATH=/usr/local/cuda/bin:$PATH
     setenv LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda/lib64:/usr/local/cuda/extras/CUPTI/
     lib64:$LD_LIBRARY_PATH
     ```

9. Para confirmar que los controladores de GPU de NVIDIA funcionan correctamente, ejecute el siguiente comando.

   ```
   $ nvidia-smi -q | head
   ```

   El comando debería devolver información sobre las GPU de NVIDIA, los controladores de GPU de NVIDIA y el kit de herramientas CUDA de NVIDIA.

RHEL 10

Para instalar los controladores de GPU de NVIDIA, el kit de herramientas CUDA de NVIDIA y cuDNN

1. Para asegurarse de que todos los paquetes de software están actualizados, realice una actualización rápida del software en la instancia.

   ```
   $ sudo dnf upgrade -y && sudo reboot
   ```

   Una vez que se haya reiniciado, vuelva a conectarse a la instancia.

2. Instale las utilidades necesarias para la instalación de los controladores de GPU de NVIDIA y el kit de herramientas CUDA de NVIDIA.

```
$ sudo dnf groupinstall 'Development Tools' -y \
&& sudo dnf install -y dkms kernel-devel-$(uname -r) \
&& sudo dnf install -y https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-
latest-10.noarch.rpm
```

3. Desactive los controladores de código abierto de `nouveau`.

   a. Agregue `nouveau` al archivo de lista de denegación `/etc/modprobe.d/blacklist.conf`.

```
$ cat << EOF | sudo tee --append /etc/modprobe.d/blacklist.conf
blacklist vga16fb
blacklist nouveau
blacklist rivafb
blacklist nvidiafb
blacklist rivatv
EOF
```

   b. Añada `GRUB_CMDLINE_LINUX="rdblacklist=nouveau"` al archivo `grub` y vuelva a generar la configuración de GRUB.

```
$ echo 'GRUB_CMDLINE_LINUX="rdblacklist=nouveau"' | sudo tee -a /etc/
default/grub \
&& sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
```

4. Reinicie la instancia y vuelva a conectarse a ella.
5. Agregue el repositorio de CUDA e instale los controladores de GPU de NVIDIA, el kit de herramientas CUDA de NVIDIA y cuDNN.

```
$ sudo yum-config-manager --add-repo https://developer.download.nvidia.com/
compute/cuda/repos/rhel10/x86_64/cuda-rhel10.repo \
&& sudo dnf install -y nvidia-open-580.167.08 cuda-toolkit-13-0 libcudnn9-
cuda-13 libcudnn9-devel-cuda-13
```

6. Reinicie la instancia y vuelva a conectarse a ella.
7. (Instancias con NVSwitch, como las instancias multi-GPU de la serie P) Instale e inicie NVIDIA Fabric Manager. Las instancias de la serie G no utilizan NVSwitch y no requieren Fabric Manager.

```
$ sudo dnf install -y https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/
rhel10/x86_64/nvidia-fabricmanager-580.167.08-1.x86_64.rpm \
&& sudo systemctl enable nvidia-fabricmanager && sudo systemctl start nvidia-
fabricmanager
```

8. Asegúrese de que las rutas CUDA se establecen cada vez que se inicia la instancia.

   - Para intérpretes de comandos bash, agregue las siguientes instrucciones a `/home/username/.bashrc` y `/home/username/.bash_profile`.

     ```
     export PATH=/usr/local/cuda/bin:$PATH
     export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda/lib64:/usr/local/cuda/extras/CUPTI/
     lib64:$LD_LIBRARY_PATH
     ```

   - Para intérpretes de comandos tcsh, agregue las siguientes instrucciones a `/home/username/.cshrc`.

     ```
     setenv PATH=/usr/local/cuda/bin:$PATH
     setenv LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda/lib64:/usr/local/cuda/extras/CUPTI/
     lib64:$LD_LIBRARY_PATH
     ```

9. Para confirmar que los controladores de GPU de NVIDIA funcionan correctamente, ejecute el siguiente comando.

   ```
   $ nvidia-smi -q | head
   ```

   El comando debería devolver información sobre las GPU de NVIDIA, los controladores de GPU de NVIDIA y el kit de herramientas CUDA de NVIDIA.

Paso 4: instalación de GDRCopy

Instale GDRCopy para mejorar el rendimiento de Libfabric. Para obtener más información sobre GDRCopy, consulte el repositorio de GDRCopy.

Amazon Linux 2023

Para instalar GDRCopy

1. Instale las dependencias requeridas.

```
$ sudo yum -y install dkms rpm-build make check check-devel
```

2. Descargue y extraiga el paquete de GDRCopy.

```
$ wget https://github.com/NVIDIA/gdrcopy/archive/refs/tags/v2.5.2.tar.gz \
&& tar xf v2.5.2.tar.gz && cd gdrcopy-2.5.2/packages
```

3. Compile los paquetes RPM de GDRCopy.

```
$ CUDA=/usr/local/cuda ./build-rpm-packages.sh
```

4. Instale los paquetes RPM de GDRCopy.

```
$ sudo rpm -Uvh gdrcopy-kmod-2.5.2*dkms*.rpm \
&& sudo rpm -Uvh gdrcopy-2.5.2*.rpm \
&& sudo rpm -Uvh gdrcopy-devel-2.5.2*.rpm
```

Ubuntu 26.04, Ubuntu 24.04, and Ubuntu 22.04

Para instalar GDRCopy

1. Instale las dependencias requeridas.

```
$ sudo apt-get install -y build-essential devscripts debhelper fakeroot pkg-
config dkms
```

> **Note**
>
> En Ubuntu 22.04, instale también las siguientes dependencias adicionales:

```
$ sudo apt-get install -y check libsubunit-dev
```

2. Descargue y extraiga el paquete de GDRCopy y compile los paquetes.

```
$ wget https://github.com/NVIDIA/gdrcopy/archive/refs/tags/v2.5.2.tar.gz \
&& tar xf v2.5.2.tar.gz \
&& cd gdrcopy-2.5.2/packages \
```

```
&& CUDA=/usr/local/cuda ./build-deb-packages.sh
```

3. Instale los paquetes DEB de GDRCopy.

```
$ sudo dpkg -i gdrdrv-dkms_2.5.2-1_amd64.*.deb \
&& sudo dpkg -i libgdrapi_2.5.2-1_amd64.*.deb \
&& sudo dpkg -i gdrcopy-tests_2.5.2-1_amd64.*.deb \
&& sudo dpkg -i gdrcopy_2.5.2-1_amd64.*.deb
```

Debian 12

Para instalar GDRCopy

1. Instale las dependencias requeridas.

```
$ sudo apt-get install -y build-essential devscripts debhelper fakeroot pkg-
config dkms
```

2. Descargue y extraiga el paquete de GDRCopy.

```
$ wget https://github.com/NVIDIA/gdrcopy/archive/refs/tags/v2.5.2.tar.gz \
&& tar xf v2.5.2.tar.gz && cd gdrcopy-2.5.2/packages
```

3. Aplique los parches de la versión de Debian y compile los paquetes.

```
$ sed -i 's/(2.5.2)/(2.5.2-1)/g' debian-lib/changelog \
&& sed -i 's/(2.5.2)/(2.5.2-1)/g' debian-tests/changelog \
&& sed -i 's/(2.5.2)/(2.5.2-1)/g' dkms/debian/changelog \
&& sed -i 's/(2.5.2)/(2.5.2-1)/g' debian-meta/changelog \
&& sed -i 's/FULL_VERSION="${VERSION}"/FULL_VERSION="${VERSION}-
${DEBIAN_VERSION}"/g' build-deb-packages.sh
```

```
$ CUDA=/usr/local/cuda ./build-deb-packages.sh
```

4. Instale los paquetes DEB de GDRCopy.

```
$ sudo dpkg -i gdrdrv-dkms_2.5.2*.deb \
&& sudo dpkg -i libgdrapi_2.5.2*.deb \
&& sudo dpkg -i gdrcopy-tests_2.5.2*.deb \
&& sudo dpkg -i gdrcopy_2.5.2*.deb
```

RHEL 10

Para instalar GDRCopy

1. Instale las dependencias requeridas.

```
$ sudo yum -y install dkms rpm-build make check check-devel
```

2. Descargue y extraiga el paquete de GDRCopy.

```
$ wget https://github.com/NVIDIA/gdrcopy/archive/refs/tags/v2.5.2.tar.gz \
&& tar xf v2.5.2.tar.gz && cd gdrcopy-2.5.2/packages
```

3. Compile los paquetes RPM de GDRCopy.

```
$ CUDA=/usr/local/cuda ./build-rpm-packages.sh
```

4. Instale los paquetes RPM de GDRCopy.

```
$ sudo rpm -Uvh gdrcopy-kmod-2.5.2*dkms*.rpm \
&& sudo rpm -Uvh gdrcopy-2.5.2*.rpm \
&& sudo rpm -Uvh gdrcopy-devel-2.5.2*.rpm
```

Paso 5: instalación del software EFA

Instale el kernel habilitado para EFA, los controladores de EFA, Libfabric, el complemento aws-ofi-nccl y la pila Open MPI necesarios para admitir EFA en la instancia.

Para instalar el software EFA

1. Conéctese a la instancia que lanzó. Para obtener más información, consulte Conexión a la instancia de Linux con SSH.
2. Descargue los archivos de instalación de software de EFA. Los archivos de instalación del software se proporcionan en un archivo tarball comprimido (`.tar.gz`). Para descargar la última versión estable, utilice el comando siguiente.

```
$ curl -O https://efa-installer.amazonaws.com/aws-efa-installer-1.50.0.tar.gz
```

También puede obtener la última versión reemplazando el número de versión por `latest` en el comando anterior.

3. (Opcional) Verifique la autenticidad y la integridad del archivo tarball (`.tar.gz`) de EFA.

   Le recomendamos que lo haga para verificar la identidad del editor de software y para verificar que el archivo no se haya modificado ni dañado desde que se publicó. Si no desea verificar el archivo tarball, omita este paso.

   > **Note**
   >
   > De forma alternativa, si prefiere verificar el archivo tarball con una suma de comprobación MD5 o SHA256, consulte Verificar el instalador de EFA mediante una suma de comprobación.

   a. Descargue la clave pública de GPG e impórtela a su conjunto de claves.

   ```
   $ wget https://efa-installer.amazonaws.com/aws-efa-installer.key && gpg --
   import aws-efa-installer.key
   ```

   El comando debe devolver un valor de clave. Anote el valor de clave, ya que lo necesitará en el siguiente paso.

   b. Verifique la huella digital de la clave de GPG. Ejecute el siguiente comando y especifique el valor de clave del paso anterior.

   ```
   $ gpg --fingerprint key_value
   ```

   El comando debe devolver una huella digital idéntica a `4E90 91BC BB97 A96B 26B1 5E59 A054 80B1 DD2D 3CCC`. Si la huella digital no coincide, no ejecute el script de instalación de EFA y contáctese con Soporte.

   c. Descargue el archivo de firma y verifique la firma del archivo tarball de EFA.

   ```
   $ wget https://efa-installer.amazonaws.com/aws-efa-installer-1.50.0.tar.gz.sig
    && gpg --verify ./aws-efa-installer-1.50.0.tar.gz.sig
   ```

   A continuación se muestra un ejemplo de salida.

```
gpg: Signature made Wed 29 Jul 2020 12:50:13 AM UTC using RSA key ID DD2D3CCC
gpg: Good signature from "Amazon EC2 EFA <ec2-efa-maintainers@amazon.com>"
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:          There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: 4E90 91BC BB97 A96B 26B1  5E59 A054 80B1 DD2D 3CCC
```

Si el resultado incluye `Good signature` y la huella digital coincide con la huella digital del paso anterior, avance al siguiente paso. Si no es así, no ejecute el script de instalación de EFA y contáctese con Soporte.

4. Extraiga los archivos desde el archivo `.tar.gz` comprimido y acceda al directorio extraído.

```
$ tar -xf aws-efa-installer-1.50.0.tar.gz && cd aws-efa-installer
```

5. (Opcional) Verifique las firmas de los paquetes individuales durante la instalación.

   A partir del instalador EFA 1.48.0, el instalador incluye paquetes RPM y DEB individuales con firma GPG. Para verificar la autenticidad e integridad de cada paquete individual durante la instalación, use el indicador `--check-signatures`. Cuando se activa este indicador, el instalador verifica primero todas las firmas de los paquetes y solo continúa con la instalación si todos los paquetes pasan la verificación. Si algún paquete no pasa la verificación, el instalador se cierra inmediatamente sin instalar nada.

   a. Descargue la clave GPG pública.

   ```
   $ wget https://efa-installer.amazonaws.com/aws-efa-installer.key
   ```

   b. Exporte la ruta clave. A continuación, en el siguiente paso, añada `--check-signatures` al comando de instalación y use `sudo -E` en lugar de `sudo` para conservar la variable de entorno.

   ```
   $ export EFA_INSTALLER_KEY=$(pwd)/aws-efa-installer.key
   ```

   En los sistemas basados en RPM (Amazon Linux 2023, RHEL, Rocky Linux y SUSE), el instalador verifica cada paquete RPM mediante `rpm --checksig`. En los sistemas basados en DEB (Ubuntu, Debian), el instalador usa la verificación de firmas GPG para verificar cada DEB. Si no se puede verificar alguno de los paquetes, la instalación se interrumpe inmediatamente.

> **Note**
>
> La etiqueta `--check-signatures` es opcional. Sin el indicador, el instalador no realiza una verificación de las firmas individuales.

6. Ejecute el script de instalación de software de EFA.

> **Note**
>
> Si completó el paso opcional anterior para configurar la verificación de la firma del paquete, añada `--check-signatures` al comando de instalación y use `sudo -E` en lugar de `sudo`. Por ejemplo: `sudo -E ./efa_installer.sh -y --mpi=openmpi5 --check-signatures`.

> **Note**
>
> A partir de la versión 1.30.0 de EFA, tanto Open MPI 4.1 como Open MPI 5 se instalan de forma predeterminada. A menos que necesite Open MPI 4.1, instale únicamente Open MPI 5. El siguiente comando solo instala Open MPI 5. Si desea instalar Open MPI 4.1 y Open MPI 5, quite `--mpi=openmpi5`.

```
$ sudo ./efa_installer.sh -y --mpi=openmpi5
```

Libfabric está instalado en el directorio `/opt/amazon/efa`. El complemento aws-ofi-nccl está instalado en el directorio `/opt/amazon/ofi-nccl`. Open MPI está instalado en el directorio `/opt/amazon/openmpi`.

7. Si el instalador de EFA le pide que reinicie la instancia, hágalo y vuelva a conectarse a la instancia. De lo contrario, cierre la sesión de la instancia y vuelva a iniciar sesión para completar la instalación.

8. Confirme que el software de EFA se haya instalado correctamente.

```
$ fi_info -p efa -t FI_EP_RDM
```

El comando debe devolver información acerca de las interfaces de EFA de Libfabric.

Paso 6: instalar NCCL

Instale NCCL. Para obtener más información sobre NCCL, consulte el repositorio de NCCL.

Para instalar NCCL

1. Vaya al directorio `/opt`.

```
$ cd /opt
```

2. Clone el repositorio oficial de NCCL en la instancia y vaya al repositorio clonado local.

```
$ sudo git clone https://github.com/NVIDIA/nccl.git -b v2.30.4-1 && cd nccl
```

3. Cree e instale NCCL y especifique el directorio de instalación de CUDA.

```
$ sudo make -j src.build CUDA_HOME=/usr/local/cuda-13
```

Paso 7: Instalar las pruebas de NCCL

Instale las pruebas de NCCL. Las pruebas de NCCL le permiten confirmar que NCCL está instalado correctamente y que está funcionando como se esperaba. Para obtener más información sobre las pruebas de NCCL, consulte el repositorio nccl-tests.

Para instalar las pruebas de NCCL

1. Vaya al directorio de inicio.

```
$ cd $HOME
```

2. Clone el repositorio oficial nccl-tests en la instancia y vaya al repositorio clonado local.

```
$ git clone https://github.com/NVIDIA/nccl-tests.git && cd nccl-tests
```

3. Añada el directorio Libfabric a la variable `LD_LIBRARY_PATH`.

   - Amazon Linux 2023

```
$ export LD_LIBRARY_PATH=/opt/amazon/efa/lib64:$LD_LIBRARY_PATH
```

- Ubuntu y Debian

```
$ export LD_LIBRARY_PATH=/opt/amazon/efa/lib:$LD_LIBRARY_PATH
```

- RHEL 10

```
$ export LD_LIBRARY_PATH=/opt/amazon/efa/lib64:$LD_LIBRARY_PATH
```

4. Instale las pruebas NCCL y especifique los directorios de instalación MPI, NCCL y CUDA.

```
$ make MPI=1 MPI_HOME=/opt/amazon/openmpi NCCL_HOME=/opt/nccl/build CUDA_HOME=/usr/
local/cuda-13
```

Paso 8: Probar la configuración de EFA y NCCL

Ejecute una prueba para asegurarse de que su instancia temporal esté configurada correctamente para EFA y NCCL.

Para probar la configuración de EFA y NCCL

1. Cree un archivo de hosts que especifique los hosts en los que desea ejecutar las pruebas. El siguiente comando crea un archivo de hosts con el nombre `my-hosts` que incluye una referencia a la propia instancia.

   IMDSv2

   ```
   [ec2-user ~]$ TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H
    "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
   && curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" -v http://169.254.169.254/latest/
   meta-data/local-ipv4 >> my-hosts
   ```

   IMDSv1

   ```
   [ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/local-ipv4 >> my-
   hosts
   ```

2. Ejecute la prueba de NCCL. El siguiente comando supone que dispone de 8 GPU por instancia. Ajuste los valores `-n` y `-N` en función del tipo de instancia.

```
$ /opt/amazon/openmpi/bin/mpirun \
-x FI_EFA_USE_DEVICE_RDMA=1 \
-x LD_LIBRARY_PATH=/opt/nccl/build/lib:/usr/local/cuda/lib64:/opt/amazon/efa/lib:/
opt/amazon/openmpi/lib:/opt/amazon/ofi-nccl/lib:$LD_LIBRARY_PATH \
-x NCCL_DEBUG=INFO \
--hostfile my-hosts -n 8 -N 8 \
--mca pml ^cm --mca btl tcp,self --mca btl_tcp_if_exclude lo,docker0 --bind-to none
 \
$HOME/nccl-tests/build/all_reduce_perf -b 8 -e 1G -f 2 -g 1 -c 1 -n 100
```

3. Puede confirmar que EFA está activo como proveedor subyacente de NCCL cuando se imprime el registro `NCCL_DEBUG`.

```
ip-192-168-2-54:14:14 [0] NCCL INFO NET/OFI Selected Provider is efa*
```

La siguiente información adicional se muestra cuando se utiliza una instancia `p4d.24xlarge`.

```
ip-192-168-2-54:14:14 [0] NCCL INFO NET/OFI Running on P4d platform, Setting
 NCCL_TOPO_FILE environment variable to /home/ec2-user/install/plugin/share/aws-
ofi-nccl/xml/p4d-24xl-topo.xml
```

Paso 9: Instalar las aplicaciones de machine learning

Instale la aplicación de machine learning en la instancia temporal. El procedimiento de instalación varía en función de la aplicación de machine learning específica. Para obtener más información sobre cómo instalar software en la instancia de Linux, consulte Administrar las actualizaciones del sistema operativo en la Guía del usuario de Amazon Linux 2023.

> **Note**
>
> Consulte la documentación de su aplicación de machine learning para ver las instrucciones de instalación.

Paso 10: Crear una AMI habilitada para EFA y NCCL

Después de haber instalado los componentes de software requeridos, crea una AMI que puede reutilizar para lanzar las instancias habilitadas para EFA.

Para crear una AMI desde la instancia temporal

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione la instancia temporal que creó y elija Acciones, Imagen, Crear imagen.
4. En Crear imagen, realice lo siguiente:
   a. En Nombre de imagen, ingrese un nombre descriptivo para la AMI.
   b. (Opcional) En Descripción de imagen, ingrese una breve descripción del propósito la AMI.
   c. Elija Crear imagen.
5. En el panel de navegación, elija AMI.
6. Busque en la lista la AMI que creó. Espere a que el estado pase de `pending` a `available` antes de continuar con el paso siguiente.

Paso 11: Terminar la instancia temporal

En este punto, ya no necesita la instancia temporal que lanzó. Puede finalizar la instancia para dejar de incurrir en cargos debido a esta.

Para finalizar la instancia temporal

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione la instancia temporal que creó y, a continuación, elija Acciones, Estado de instancia, Finalizar instancia.
4. Cuando se le indique que confirme, elija Terminate (Rescindir).

Paso 12: Lanzar instancias habilitadas para EFA en un grupo de colocación de clústeres

Lance las instancias habilitadas para EFA y NCCL en un grupo con ubicación en clúster utilizando la AMI habilitada para EFA y el grupo de seguridad habilitado para EFA que creó anteriormente.

> **Note**
>
> - No es un requisito absoluto lanzar las instancias habilitadas con un EFA a un grupo de colocación de clústeres. Sin embargo, le recomendamos ejecutar sus instancias habilitadas para EFA en un grupo con ubicación en clúster a medida que inicia las instancias en un grupo de baja latencia en una única zona de disponibilidad.
> - Para garantizar que la capacidad esté disponible a medida que escala las instancias del clúster, puede crear una reserva de capacidad para su grupo con ubicación en clúster. Para obtener más información, consulte Utilización de reservas de capacidad con grupos con ubicación.

New console

Para iniciar una instancia temporal

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Instancias y, a continuación, Iniciar instancias para abrir el nuevo asistente de inicialización de instancias.
3. (Opcional) En la sección Nombre y etiquetas, proporcione un nombre para la instancia, como `EFA-instance`. El nombre se asigna a la instancia como etiqueta de recurso (`Name=`*`EFA-instance`*).
4. En la sección Imágenes de aplicaciones y sistema operativo, elija Mi AMI y, a continuación, seleccione la AMI que creó en el paso anterior.
5. En la sección Tipo de instancia, seleccione `p3dn.24xlarge` o `p4d.24xlarge`.
6. En la sección Par de claves, seleccione el par de claves que desea utilizar en la instancia.
7. En la sección Configuración de red, elija Editar y realice lo siguiente:

   a. En Subred, elija la subred en la que desea iniciar la instancia. Si no selecciona una subred, no puede habilitar la instancia para EFA.

b. En Firewall (grupos de seguridad), elija Seleccionar grupo de seguridad existente y, a continuación, seleccione el grupo de seguridad que creó en el paso anterior.

c. Amplíe la sección Configuración de red avanzada.

Para la interfaz de red 1, seleccione Índice de tarjeta de red = 0, Índice de dispositivo = 0 y Tipo de interfaz = EFA con ENA.

(Opcional) Si utiliza un tipo de instancia con varias tarjetas, por ejemplo, `p4d.24xlarge` o `p5.48xlarge`, para cada interfaz de red adicional necesaria, elija Agregar interfaz de red; en Índice de tarjetas de red, seleccione el siguiente índice no utilizado y, a continuación, seleccione Índice de dispositivo = 1 y Tipo de interfaz = EFA con ENA o solo EFA.

8. (Opcional) En la sección Storage (Almacenamiento), configure los volúmenes según sea necesario.
9. En la sección Detalles avanzados, para Nombre del grupo de ubicación, seleccione el grupo con ubicación en clúster en el que se iniciará la instancia. Si necesita crear un nuevo grupo con ubicación en clúster, elija Create new placement group (Crear nuevo grupo de ubicación).
10. En el panel Summary (Resumen) que se encuentra a la derecha, en Number of instances (Cantidad de instancias), ingrese la cantidad de instancias habilitadas para EFA que desea lanzar y, a continuación, elija Launch instance (Lanzar instancia).

Old console

Para iniciar las instancias habilitadas para EFA y NCCL en un grupo con ubicación en clúster

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Elija Iniciar instancia.
3. En la página Elegir una AMI, elija Mi AMI, encuentre la AMI que creó anteriormente y, a continuación, elija Seleccionar.
4. En la página Elegir un tipo de instancia, seleccione p3dn.24xlarge y, a continuación, elija Siguiente: Configurar detalles de instancia.
5. En la página Configurar detalles de instancia, haga lo siguiente:

a. En Número de instancias, ingrese el número de instancias habilitadas para EFA y NCCL que desea iniciar.

b. En Red y Subred, seleccione la VPC y la subred en la que iniciar las instancias.

c. En Grupo de ubicación, seleccione Añadir instancia a grupo de ubicación.

d. En Nombre de grupo de ubicación, seleccione Agregar a un nuevo grupo de ubicación y, a continuación, ingrese un nombre descriptivo para el grupo de ubicación. Luego, en Estrategia de grupo de ubicación, seleccione clúster.

e. En EFA, elija Habilitar.

f. En la sección Interfaces de red, para el dispositivo eth0, elija Nueva interfaz de red. Como opción, puede especificar una dirección IPv4 principal y una o varias direcciones IPv4 secundarias. Si está iniciando la instancia en una subred que tiene un bloque de CIDR de IPv6 asociado, como opción puede especificar una dirección IPv6 principal y una o varias direcciones IPv6 secundarias.

g. Elija Siguiente: Añadir almacenamiento.

6. En la página Agregar almacenamiento, especifique los volúmenes que desea adjuntar a las instancias además de los volúmenes especificados por la AMI (como el volumen de dispositivo raíz). A continuación, elija Siguiente: Agregar etiquetas.
7. En la página Añadir etiquetas, especifique etiquetas para las instancias, por ejemplo, un nombre fácil de recordar, y, a continuación, elija Siguiente: Configurar grupo de seguridad.
8. En la página Configurar grupo de seguridad, en Asignar un grupo de seguridad, seleccione Seleccionar un grupo de seguridad existente y, a continuación, seleccione el grupo de seguridad que creó anteriormente.
9. Elija Review and Launch (Revisar y lanzar).
10. En la página Review Instance Launch (Revisar lanzamiento de instancia), revise la configuración y, a continuación, elija Launch (Lanzar) para elegir un par de claves y lanzar las instancias.

Paso 13: Habilitar SSH sin contraseña

> **Note**
>
> El usuario SSH predeterminado varía según el sistema operativo: `ubuntu` en Ubuntu, `admin` en Debian y `ec2-user` en Amazon Linux y RHEL.

Para permitir que las aplicaciones se ejecuten en todas las instancias del clúster, debe habilitar el acceso mediante SSH sin contraseña desde el nodo principal hasta los nodos miembro. El nodo principal es la instancia desde la que se ejecutan las aplicaciones. Las instancias restantes del clúster son los nodos miembros.

Para habilitar SSH sin contraseña entre las instancias del clúster

1. Seleccione una instancia del clúster como nodo principal y conéctese a ella.
2. Desactive `strictHostKeyChecking` y habilite `ForwardAgent` en el nodo principal. Abra `~/.ssh/config` con su editor de texto preferido y agregue lo siguiente.

   ```
   Host *
       ForwardAgent yes
   Host *
       StrictHostKeyChecking no
   ```

3. Genere un par de claves de RSA.

   ```
   $ ssh-keygen -t rsa -N "" -f ~/.ssh/id_rsa
   ```

   El par de claves se crea en el directorio `$HOME/.ssh/`.
4. Cambie los permisos de la clave privada en el nodo principal.

   ```
   $ chmod 600 ~/.ssh/id_rsa
   chmod 600 ~/.ssh/config
   ```

5. Abra `~/.ssh/id_rsa.pub` con su editor de texto preferido y copie la clave.
6. Para cada nodo miembro del clúster, realice lo siguiente:

   a. Conéctese a la instancia.

   b. Abra `~/.ssh/authorized_keys` con su editor de texto preferido y agregue la clave pública que copió anteriormente.
7. Para probar que SSH sin contraseña funciona como se esperaba, conecte al nodo principal y ejecute el siguiente comando.

   ```
   $ ssh member_node_private_ip
   ```

   Debe conectarse al nodo miembro sin que se le pida una clave o una contraseña.

Introducción a EFA y NIXL para cargas de trabajo de inferencia en Amazon EC2

La NVIDIA Inference Xfer Library (NIXL) es una biblioteca de comunicaciones de alto rendimiento y baja latencia diseñada de forma específica para cargas de trabajo de inferencia desagregadas. NIXL se puede utilizar junto con EFA y Libfabric para permitir la transferencia de caché KV entre los nodos de prellenado y decodificación, y permite un movimiento eficiente de la caché KV entre varias capas de almacenamiento. Para obtener más información, consulte el sitio web de NIXL.

Requisitos

- Solo se admiten AMI base de Ubuntu 24.04 y Ubuntu 22.04.
- EFA solo es compatible con NIXL 1.0.0 y posterior.

Paso 1: preparar un grupo de seguridad habilitado para EFA

Un EFA requiere un grupo de seguridad que permita todo el tráfico entrante y saliente hacia y desde el propio grupo de seguridad. En el siguiente procedimiento, se crea un grupo de seguridad que permite todo el tráfico entrante y saliente de sí mismo, y que permite el tráfico SSH entrante desde cualquier dirección IPv4 para la conectividad SSH.

> **Important**
>
> Este grupo de seguridad está pensado solo con fines de prueba. Para sus entornos de producción, le recomendamos que cree una regla SSH entrante que permita el tráfico únicamente desde la dirección IP desde la que se conecta, como la dirección IP de su equipo o un rango de direcciones IP en la red local.

Para ver otros escenarios, consulte Reglas de grupo de seguridad para diferentes casos de uso.

Para crear un grupo de seguridad habilitado para EFA

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Grupos de seguridad y, a continuación, elija Crear grupo de seguridad.
3. En la ventana Crear grupo de seguridad, haga lo siguiente:

a. En Nombre del grupo de seguridad, ingrese un nombre descriptivo para el grupo de seguridad, como, por ejemplo, `EFA-enabled security group`.

b. (Opcional) En Descripción, ingrese una breve descripción del grupo de seguridad.

c. En VPC, seleccione la VPC en la que desea iniciar sus instancias habilitadas para EFA.

d. Elija Crear grupo de seguridad.

4. Seleccione el grupo de seguridad que creó y, en la pestaña Detalles, copie el ID del grupo de seguridad.

5. Con el grupo de seguridad todavía seleccionado, elija Acciones, Editar reglas de entrada y, luego, haga lo siguiente:

a. Seleccione Agregar regla.

b. En Tipo, seleccione Todo el tráfico.

c. En Tipo de origen, elija Personalizar y pegue el ID del grupo de seguridad que copió en el campo.

d. Seleccione Agregar regla.

e. En Tipo, seleccione SSH.

f. En Tipo de origen, elija Cualquiera de IPv4.

g. Seleccione Guardar reglas.

6. Con el grupo de seguridad todavía seleccionado, elija Acciones, Editar reglas de salida y, luego, haga lo siguiente:

a. Seleccione Agregar regla.

b. En Tipo, seleccione Todo el tráfico.

c. En Tipo de destino, elija Personalizar y pegue el ID del grupo de seguridad que copió en el campo.

d. Seleccione Guardar reglas.

> **Important**
>
> Las reglas de entrada y salida con referencia a sí mismas (que permiten todo el tráfico hacia y desde el propio grupo de seguridad) son obligatorias para que EFA funcione. Sin estas reglas, se bloqueará el tráfico de EFA entre las instancias.

Paso 2: iniciar una instancia temporal

Lance una instancia temporal que puede utilizar para instalar y configurar los componentes de software de EFA. Puede utilizar esta instancia para crear una AMI habilitada para EFA desde la que puede iniciar sus instancias habilitadas para EFA.

Para iniciar una instancia temporal

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Instancias y, a continuación, Iniciar instancias para abrir el nuevo asistente de inicialización de instancias.
3. (Opcional) En la sección Nombre y etiquetas, proporcione un nombre para la instancia, como `EFA-instance`. El nombre se asigna a la instancia como etiqueta de recurso (`Name=`*`EFA-instance`*).
4. En la sección Imágenes de aplicaciones y sistema operativo, seleccione una AMI para uno de los sistemas operativos compatibles. También puede seleccionar una DLAMI compatible de las que aparecen en la página de notas de la versión de DLAMI
5. En la sección Tipo de instancia, seleccione un tipo de instancia compatible.
6. En la sección Par de claves, seleccione el par de claves que desea utilizar en la instancia.
7. En la sección Configuración de red, elija Editar y realice lo siguiente:
   a. En Subred, elija la subred en la que desea iniciar la instancia. Si no selecciona una subred, no puede habilitar la instancia para EFA.
   b. En Firewall (grupos de seguridad), elija Seleccionar grupo de seguridad existente y, a continuación, seleccione el grupo de seguridad que creó en el paso anterior.
   c. Amplíe la sección Configuración de red avanzada.

      Para la interfaz de red 1, seleccione Índice de tarjeta de red = 0, Índice de dispositivo = 0 y Tipo de interfaz = EFA con ENA.

      (Opcional) Si utiliza un tipo de instancia con varias tarjetas, por ejemplo, `p4d.24xlarge` o `p5.48xlarge`, para cada interfaz de red adicional necesaria, elija Agregar interfaz de red; en Índice de tarjetas de red, seleccione el siguiente índice no utilizado y, a continuación, seleccione Índice de dispositivo = 1 y Tipo de interfaz = EFA con ENA o solo EFA.
8. En la sección Storage (Almacenamiento), configure los volúmenes según sea necesario.

> **Note**
>
> Debe aprovisionar 10 a 20 GiB adicionales de almacenamiento para el conjunto de herramientas CUDA de Nvidia. Si no aprovisiona suficiente almacenamiento, recibirá un error de `insufficient disk space` cuando intente instalar los controladores de Nvidia y el kit de herramientas CUDA.

9. En el panel Resumen que se encuentra a la derecha, elija Iniciar instancia.

> **Important**
>
> Omita el paso 3 si su AMI ya incluye los controladores de GPU de Nvidia, el kit de herramientas CUDA y cuDNN, o si utiliza una instancia que no es de GPU.

Paso 3: instalar los controladores de GPU Nvidia, el kit de herramientas Nvidia CUDA y la cuDNN

Para instalar los controladores de GPU Nvidia, el kit de herramientas Nvidia CUDA y la cuDNN, haga lo siguiente:

1. Para asegurarse de que todos los paquetes de software están actualizados, realice una actualización rápida del software en la instancia.

```
$ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
```

2. Instale las utilidades necesarias para instalar los controladores de la GPU Nvidia y el kit de herramientas Nvidia CUDA.

```
$ sudo apt-get install build-essential -y
```

3. Para usar el controlador de GPU Nvidia, primero debe deshabilitar los controladores de código abierto `nouveau`.

   a. Instale las utilidades y el paquete de encabezados del kernel necesarios para la versión del kernel que está ejecutando actualmente.

```
$ sudo apt-get install -y gcc make linux-headers-$(uname -r)
```

b. Agregue nouveau al archivo de lista de denegaciones `/etc/modprobe.d/blacklist.conf` .

```
$ cat << EOF | sudo tee --append /etc/modprobe.d/blacklist.conf
blacklist vga16fb
blacklist nouveau
blacklist rivafb
blacklist nvidiafb
blacklist rivatv
EOF
```

c. Abra `/etc/default/grub` con su editor de texto preferido y agregue lo siguiente.

```
GRUB_CMDLINE_LINUX="rdblacklist=nouveau"
```

d. Reconstruya la configuración de Grub.

```
$ sudo update-grub
```

4. Reinicie la instancia y vuelva a conectarse a ella.
5. Agregue el repositorio de CUD e instale los controladores de GPU de Nvidia, el conjunto de herramientas NVIDIA CUDA y la cuDNN.

```
$ sudo apt-key adv --fetch-keys http://developer.download.nvidia.com/compute/
machine-learning/repos/ubuntu2004/x86_64/7fa2af80.pub \
&& wget -O /tmp/deeplearning.deb http://developer.download.nvidia.com/
compute/machine-learning/repos/ubuntu2004/x86_64/nvidia-machine-learning-repo-
ubuntu2004_1.0.0-1_amd64.deb \
&& sudo dpkg -i /tmp/deeplearning.deb \
&& wget -O /tmp/cuda.pin https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/
ubuntu2004/x86_64/cuda-ubuntu2004.pin \
&& sudo mv /tmp/cuda.pin /etc/apt/preferences.d/cuda-repository-pin-600 \
&& sudo apt-key adv --fetch-keys https://developer.download.nvidia.com/compute/
cuda/repos/ubuntu2004/x86_64/3bf863cc.pub \
&& sudo add-apt-repository 'deb http://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/
repos/ubuntu2004/x86_64/ /' \
&& sudo apt update \
&& sudo apt install nvidia-dkms-535 \
&& sudo apt install -o Dpkg::Options::='--force-overwrite' cuda-drivers-535 cuda-
toolkit-12-3 libcudnn8 libcudnn8-dev -y
```

6. Reinicie la instancia y vuelva a conectarse a ella.

7. (Solo para `p4d.24xlarge` y `p5.48xlarge`) Instale Nvidia Fabric Manager.

   a. Debe instalar la versión de Nvidia Fabric Manager que coincida con la versión del módulo del kernel de Nvidia que instaló en el paso anterior.

      Ejecute el siguiente comando para determinar la versión del módulo del kernel de Nvidia.

      ```
      $ cat /proc/driver/nvidia/version | grep "Kernel Module"
      ```

      A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

      ```
      NVRM version: NVIDIA UNIX x86_64 Kernel Module  450.42.01  Tue Jun 15 21:26:37
       UTC 2021
      ```

      En el ejemplo anterior, la versión principal `450` del módulo del kernel. Esto significa que necesita instalar la versión de Nvidia Fabric Manager `450`.

   b. Instale Nvidia Fabric Manager. Ejecute el siguiente comando y especifique la versión principal identificada en el paso anterior.

      ```
      $ sudo apt install -o Dpkg::Options::='--force-overwrite' nvidia-
      fabricmanager-major_version_number
      ```

      Por ejemplo, si se instaló la versión principal `450` del módulo de kernel, utilice el siguiente comando para instalar la versión correspondiente de Nvidia Fabric Manager.

      ```
      $ sudo apt install -o Dpkg::Options::='--force-overwrite' nvidia-
      fabricmanager-450
      ```

   c. Inicie el servicio y asegúrese de que se inicie de forma automática cuando se inicia la instancia. Nvidia Fabric Manager es necesario para la administración de NV Switch.

      ```
      $ sudo systemctl start nvidia-fabricmanager && sudo systemctl enable nvidia-
      fabricmanager
      ```

8. Asegúrese de que las rutas CUDA se establecen cada vez que se inicia la instancia.

   - Para intérpretes de comandos bash, agregue las siguientes instrucciones a `/home/username/.bashrc` y `/home/username/.bash_profile`.

```
export PATH=/usr/local/cuda/bin:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda/lib64:/usr/local/cuda/extras/CUPTI/lib64:
$LD_LIBRARY_PATH
```

- Para intérpretes de comandos tcsh, agregue las siguientes instrucciones a /home/*username*/.cshrc.

```
setenv PATH=/usr/local/cuda/bin:$PATH
setenv LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda/lib64:/usr/local/cuda/extras/CUPTI/lib64:
$LD_LIBRARY_PATH
```

9. Para confirmar que los controladores de la GPU Nvidia son funcionales, ejecute el siguiente comando.

```
$ nvidia-smi -q | head
```

El comando debe devolver información sobre las GPU de Nvidia, los controladores de GPU de Nvidia y el kit de herramientas Nvidia CUDA.

> **Important**
>
> Omita el paso 4 si su AMI ya incluye GDRCopy o si utiliza una instancia que no es de GPU.

Paso 4: instalación de GDRCopy

Instale GDRCopy para mejorar el rendimiento de Libfabric en plataformas basadas en GPU. Para obtener más información sobre GDRCopy, consulte el repositorio de GDRCopy.

Para instalar GDRCopy

1. Instale las dependencias requeridas.

```
$ sudo apt -y install build-essential devscripts debhelper check libsubunit-dev
 fakeroot pkg-config dkms
```

2. Descargue y extraiga el paquete de GDRCopy.

```
$ wget https://github.com/NVIDIA/gdrcopy/archive/refs/tags/v2.4.tar.gz \
```

```
&& tar xf v2.4.tar.gz \
&& cd gdrcopy-2.4/packages
```

3. Compile los paquetes DEB de GDRCopy.

```
$ CUDA=/usr/local/cuda ./build-deb-packages.sh
```

4. Instale los paquetes DEB de GDRCopy.

```
$ sudo dpkg -i gdrdrv-dkms_2.4-1_amd64.*.deb \
&& sudo dpkg -i libgdrapi_2.4-1_amd64.*.deb \
&& sudo dpkg -i gdrcopy-tests_2.4-1_amd64.*.deb \
&& sudo dpkg -i gdrcopy_2.4-1_amd64.*.deb
```

> **Important**
>
> Omita el paso 5 si su AMI ya incluye el último instalador de EFA.

Paso 5: instalación del software EFA

Instale el kernel habilitado para EFA, los controladores de EFA, y la pila de Libfabric necesarios para admitir EFA en su instancia.

Para instalar el software EFA

1. Conéctese a la instancia que lanzó. Para obtener más información, consulte Conexión a la instancia de Linux con SSH.
2. Descargue los archivos de instalación de software de EFA. Los archivos de instalación de software están empaquetados en un archivo tarball comprimido (`.tar.gz`). Para descargar la última versión estable, utilice el comando siguiente.

```
$ curl -O https://efa-installer.amazonaws.com/aws-efa-installer-1.50.0.tar.gz
```

3. Extraiga los archivos desde el archivo `.tar.gz` comprimido, elimine el tarball y acceda al directorio extraído.

```
$ tar -xf aws-efa-installer-1.50.0.tar.gz && rm -rf aws-efa-installer-1.50.0.tar.gz
 && cd aws-efa-installer
```

4. (Opcional) Verifique las firmas de los paquetes individuales durante la instalación.

   A partir del instalador EFA 1.48.0, el instalador incluye paquetes RPM y DEB individuales con firma GPG. Para verificar la autenticidad e integridad de cada paquete individual durante la instalación, use el indicador `--check-signatures`. Cuando se activa este indicador, el instalador verifica primero todas las firmas de los paquetes y solo continúa con la instalación si todos los paquetes pasan la verificación. Si algún paquete no pasa la verificación, el instalador se cierra inmediatamente sin instalar nada.

   a. Descargue la clave GPG pública.

   ```
   $ wget https://efa-installer.amazonaws.com/aws-efa-installer.key
   ```

   b. Exporte la ruta clave. A continuación, en el siguiente paso, añada `--check-signatures` al comando de instalación y use `sudo -E` en lugar de `sudo` para conservar la variable de entorno.

   ```
   $ export EFA_INSTALLER_KEY=$(pwd)/aws-efa-installer.key
   ```

   En los sistemas basados en RPM (Amazon Linux, RHEL, Rocky Linux y SUSE), el instalador usa `rpm --checksig` para verificar cada RPM. En los sistemas basados en DEB (Ubuntu, Debian), el instalador usa la verificación de firmas GPG para verificar cada DEB.

   Si la verificación de algún paquete falla, la instalación se interrumpe inmediatamente para proteger el sistema contra paquetes dañados o maliciosos.

   > **Note**
   >
   > La etiqueta `--check-signatures` es opcional. Sin el indicador, el instalador no realiza una verificación de las firmas individuales.

5. Ejecute el script de instalación de software de EFA.

   > **Note**
   >
   > Si completó el paso opcional anterior para configurar la verificación de la firma del paquete, añada `--check-signatures` al comando de instalación y use `sudo -E`

en lugar de sudo. Por ejemplo: `sudo -E ./efa_installer.sh -y --check-signatures`.

```
$ sudo ./efa_installer.sh -y
```

Libfabric está instalado en el directorio `/opt/amazon/efa`.

6. Si el instalador de EFA le pide que reinicie la instancia, hágalo y vuelva a conectarse a la instancia. De lo contrario, cierre la sesión de la instancia y vuelva a iniciar sesión para completar la instalación.
7. Confirme que los componentes de software de EFA se han instalado correctamente.

```
$ fi_info -p efa -t FI_EP_RDM
```

El comando debe devolver información acerca de las interfaces de EFA de Libfabric. En el siguiente ejemplo, se muestra el comando de salida.

- `p3dn.24xlarge` con interfaz de red única

```
provider: efa
fabric: EFA-fe80::94:3dff:fe89:1b70
domain: efa_0-rdm
version: 2.0
type: FI_EP_RDM
protocol: FI_PROTO_EFA
```

- `p4d.24xlarge` y `p5.48xlarge` con múltiples interfaces de red

```
provider: efa
fabric: EFA-fe80::c6e:8fff:fef6:e7ff
domain: efa_0-rdm
version: 111.0
type: FI_EP_RDM
protocol: FI_PROTO_EFA
provider: efa
fabric: EFA-fe80::c34:3eff:feb2:3c35
domain: efa_1-rdm
version: 111.0
type: FI_EP_RDM
```

```
protocol: FI_PROTO_EFA
provider: efa
fabric: EFA-fe80::c0f:7bff:fe68:a775
domain: efa_2-rdm
version: 111.0
type: FI_EP_RDM
protocol: FI_PROTO_EFA
provider: efa
fabric: EFA-fe80::ca7:b0ff:fea6:5e99
domain: efa_3-rdm
version: 111.0
type: FI_EP_RDM
protocol: FI_PROTO_EFA
```

Paso 6: instalar NIXL

Instale NIXL. Para obtener más información sobre NIXL, consulte el repositorio de NIXL.

Pre-built distributions

Para instalar NIXL mediante PyPI

1. Instale las dependencias requeridas.

```
$ sudo apt install pip
```

2. Instale NIXL.

```
$ pip install nixl
```

Build from source

Compilar e instalar NIXL desde el origen

1. Instale las dependencias requeridas.

```
$ sudo apt install cmake pkg-config meson pybind11-dev libaio-dev nvidia-cuda-
toolkit pip libhwloc-dev \
&& pip install meson ninja pybind11
```

2. Vaya al directorio de inicio.

```
$ cd $HOME
```

3. Clone el repositorio oficial de NIXL en la instancia y vaya al repositorio clonado local.

```
$ sudo git clone https://github.com/ai-dynamo/nixl.git && cd nixl
```

4. Cree e instale NIXL y especifique la ruta al directorio de instalación de Libfabric.

```
$ sudo meson setup . nixl --prefix=/usr/local/nixl -Dlibfabric_path=/opt/amazon/
efa
$ cd nixl && sudo ninja && sudo ninja install
```

Paso 7: instale NIXL Benchmark y pruebe la configuración de EFA y NIXL

Instale NIXL Benchmark y ejecute una prueba para asegurarse de que su instancia temporal esté configurada correctamente para EFA y NIXL. NIXL Benchmark le permite confirmar que NIXL está instalado correctamente y que está funcionando como se esperaba. Para más información, consulte el repositorio de nixlbench.

NIXL Benchmark (nixlbench) requiere ETCD para la coordinación entre el cliente y el servidor. Para usar ETCD con NIXL se requieren el servidor y el cliente de ETCD y la API CPP de ETCD.

Build from Docker

Instalar y probar NIXL Benchmark mediante Docker

1. Clone el repositorio oficial de NIXL en la instancia y vaya al directorio de compilación de nixlbench.

```
$ git clone https://github.com/ai-dynamo/nixl.git
$ cd nixl/benchmark/nixlbench/contrib
```

2. Cree el contenedor.

```
$ ./build.sh
```

Para obtener más información sobre las opciones de compilación de Docker, consulte el repositorio de nixlbench.

3. Instale Docker.

```
$ sudo apt install docker.io -y
```

4. Inicie el servidor ETCD para la coordinación.

```
$ docker run -d --name etcd-server \
    -p 2379:2379 -p 2380:2380 \
    quay.io/coreos/etcd:v3.5.18 \
    /usr/local/bin/etcd \
    --data-dir=/etcd-data \
    --listen-client-urls=http://0.0.0.0:2379 \
    --advertise-client-urls=http://0.0.0.0:2379 \
    --listen-peer-urls=http://0.0.0.0:2380 \
    --initial-advertise-peer-urls=http://0.0.0.0:2380 \
    --initial-cluster=default=http://0.0.0.0:2380
```

5. Valide que el servidor ETCD esté ejecutándose.

```
$ curl -L http://localhost:2379/health
```

Resultado previsto:

```
{"health":"true"}
```

6. Abra dos terminales para la instancia. En ambos terminales, ejecute el siguiente comando para verificar la instalación. El comando usa el servidor ETCD en la misma instancia, utiliza Libfabric como backend y funciona con la memoria de la GPU.

```
$ docker run -it --gpus all --network host nixlbench:latest \
    nixlbench --etcd_endpoints http://localhost:2379 \
    --backend LIBFABRIC \
    --initiator_seg_type VRAM \
    --target_seg_type VRAM
```

> **Note**
>
> Use el valor `DRAM` en lugar de `VRAM` para instancias que no sean de GPU.

Build from source

> **Important**
>
> Siga esta pestaña solo si eligió Compilar desde el origen en el Paso 6.

Instalar NIXL Benchmark

1. Instale las dependencias de sistema requeridas.

```
$ sudo apt install libgflags-dev
```

2. Instale el servidor y el cliente de ETCD.

```
$ sudo apt install -y etcd-server etcd-client
```

3. Instale la API CPP de ETCD.

   a. Instale las dependencias requeridas para la API CPP de ETCD.

```
$ sudo apt install libboost-all-dev libssl-dev libgrpc-dev libgrpc++-dev
 libprotobuf-dev protobuf-compiler-grpc libcpprest-dev
```

   b. Clone e instale la API CPP de ETCD.

```
$ cd $HOME
$ git clone https://github.com/etcd-cpp-apiv3/etcd-cpp-apiv3.git
$ cd etcd-cpp-apiv3
$ mkdir build && cd build
$ cmake ..
$ sudo make -j$(nproc) && sudo make install
```

4. Compile e instale nixlbench.

```
$ sudo meson setup . $HOME/nixl/benchmark/nixlbench -Dnixl_path=/usr/local/nixl/
$ sudo ninja && sudo ninja install
```

Para probar la configuración de EFA y NIXL

1. Inicie el servidor ETCD en la instancia.

```
$ etcd --listen-client-urls "http://0.0.0.0:2379" \
    --advertise-client-urls "http://localhost:2379" &
```

2. Valide que el servidor ETCD esté ejecutándose.

```
$ curl -L http://localhost:2379/health
```

Resultado previsto:

```
{"health":"true"}
```

3. Abra dos terminales para la instancia. En ambos terminales, complete los siguientes pasos para ejecutar nixlbench.

a. Navegue hasta el directorio en el que está instalado nixlbench.

```
$ cd /usr/local/nixlbench/bin/
```

b. Ejecute la prueba y especifique el backend, la dirección del servidor ETCD y el tipo de segmento del iniciador. El siguiente comando usa el servidor ETCD en la misma instancia, utiliza Libfabric como backend y funciona con la memoria de la GPU. Las variables de entorno configuran lo siguiente:

- `NIXL_LOG_LEVEL=INFO`: activa la salida de depuración detallada. También puede especificar `WARN` para recibir solamente mensajes de error.
- `LD_LIBRARY_PATH`: establece la ruta de la biblioteca NIXL.

Para obtener más información sobre los argumentos de prueba de NIXL, consulte el archivo README de NIXLbench en el reposorio nixlbench oficial.

```
$ export NIXL_LOG_LEVEL=INFO
$ export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/nixl/lib/$(gcc -dumpmachine):
$LD_LIBRARY_PATH

$ nixlbench --etcd-endpoints 'http://localhost:2379' \
    --backend 'LIBFABRIC' \
    --initiator_seg_type 'VRAM' \
    --target_seg_type 'VRAM'
```

> **Note**
>
> Use el valor `DRAM` en lugar de `VRAM` para instancias que no sean de GPU.

Paso 8: Instalar las aplicaciones de machine learning

Instale la aplicación de machine learning en la instancia temporal. El procedimiento de instalación varía en función de la aplicación de machine learning específica.

> **Note**
>
> Consulte la documentación de su aplicación de machine learning para ver las instrucciones de instalación.

Paso 9: cree una AMI habilitada para EFA y NIXL

Después de haber instalado los componentes de software requeridos, crea una AMI que puede reutilizar para iniciar las instancias habilitadas para EFA.

Para crear una AMI desde la instancia temporal

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione la instancia temporal que creó y elija Acciones, Imagen, Crear imagen.
4. En Crear imagen, realice lo siguiente:
   a. En Nombre de imagen, ingrese un nombre descriptivo para la AMI.
   b. (Opcional) En Descripción de imagen, ingrese una breve descripción del propósito la AMI.
   c. Elija Crear imagen.
5. En el panel de navegación, elija AMI.
6. Busque en la lista la AMI que creó. Espere a que el estado pase de `pending` a `available` antes de continuar con el paso siguiente.

Paso 10: Termine la instancia temporal

En este punto, ya no necesita la instancia temporal que lanzó. Puede finalizar la instancia para dejar de incurrir en cargos debido a esta.

Para finalizar la instancia temporal

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione la instancia temporal que creó y, a continuación, elija Acciones, Estado de instancia, Finalizar instancia.
4. Cuando se le indique que confirme, elija Finalizar.

Paso 11: lance instancias habilitadas para EFA y NIXL

Lance las instancias habilitadas para EFA y NIXL mediante la AMI habilitada para EFA que creó en el Paso 9 y el grupo de seguridad habilitado para EFA que creó en el Paso 1.

Lanzar instancias habilitadas para EFA y NIXL

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Instancias y, a continuación, Iniciar instancias para abrir el nuevo asistente de inicialización de instancias.
3. (Opcional) En la sección Nombre y etiquetas, proporcione un nombre para la instancia, como `EFA-instance`. El nombre se asigna a la instancia como etiqueta de recurso (`Name=`*`EFA-instance`*).
4. En la sección Imágenes de aplicaciones y sistema operativo, elija Mis AMI y, a continuación, seleccione la AMI que creó en el paso anterior.
5. En la sección Tipo de instancia, seleccione un tipo de instancia compatible.
6. En la sección Par de claves, seleccione el par de claves que desea utilizar en la instancia.
7. En la sección Configuración de red, elija Editar y realice lo siguiente:
   a. En Subred, elija la subred en la que desea iniciar la instancia. Si no selecciona una subred, no puede habilitar la instancia para EFA.
   b. En Firewall (grupos de seguridad), elija Seleccionar grupo de seguridad existente y, a continuación, seleccione el grupo de seguridad que creó en el Paso 1.

c. Amplíe la sección Configuración de red avanzada.

   Para la interfaz de red 1, seleccione Índice de tarjeta de red = 0, Índice de dispositivo = 0 y Tipo de interfaz = EFA con ENA.

   (Opcional) Si utiliza un tipo de instancia con varias tarjetas, por ejemplo, `p4d.24xlarge` o `p5.48xlarge`, para cada interfaz de red adicional necesaria, elija Agregar interfaz de red; en Índice de tarjetas de red, seleccione el siguiente índice no utilizado y, a continuación, seleccione Índice de dispositivo = 1 y Tipo de interfaz = EFA con ENA o solo EFA.

8. (Opcional) En la sección Almacenamiento, configure los volúmenes según sea necesario.
9. En el panel Resumenque se encuentra a la derecha, en Cantidad de instancias, ingrese la cantidad de instancias habilitadas para EFA que desea iniciar y, a continuación, elija Iniciar instancias.

Paso 12: habilitar SSH sin contraseña

Para permitir que las aplicaciones se ejecuten en todas las instancias del clúster, debe habilitar el acceso mediante SSH sin contraseña desde el nodo principal hasta los nodos miembro. El nodo principal es la instancia desde la que se ejecutan las aplicaciones. Las instancias restantes del clúster son los nodos miembros.

Para habilitar SSH sin contraseña entre las instancias del clúster

1. Seleccione una instancia del clúster como nodo principal y conéctese a ella.
2. Desactive `strictHostKeyChecking` y habilite `ForwardAgent` en el nodo principal. Abra `~/.ssh/config` con su editor de texto preferido y agregue lo siguiente.

```
Host *
    ForwardAgent yes
Host *
    StrictHostKeyChecking no
```

3. Genere un par de claves de RSA.

```
$ ssh-keygen -t rsa -N "" -f ~/.ssh/id_rsa
```

   El par de claves se crea en el directorio `$HOME/.ssh/`.

4. Cambie los permisos de la clave privada en el nodo principal.

```
$ chmod 600 ~/.ssh/id_rsa
chmod 600 ~/.ssh/config
```

5. Abra `~/.ssh/id_rsa.pub` con su editor de texto preferido y copie la clave.
6. Para cada nodo miembro del clúster, realice lo siguiente:
   a. Conéctese a la instancia.
   b. Abra `~/.ssh/authorized_keys` con su editor de texto preferido y agregue la clave pública que copió anteriormente.
7. Para probar que SSH sin contraseña funciona como se esperaba, conecte al nodo principal y ejecute el siguiente comando.

```
$ ssh member_node_private_ip
```

Debe conectarse al nodo miembro sin que se le pida una clave o una contraseña.

> **Important**
>
> Siga el Paso 13 solo si siguió el Paso 7.

Paso 13: pruebe la configuración de EFA y NIXL en todas las instancias

Ejecute una prueba para asegurarse de que sus instancias estén configuradas correctamente para EFA y NIXL.

Build from Docker

Probar la configuración de EFA y NIXL en todas las instancias a través de Docker

1. Seleccione dos hosts para ejecutar nixlbench benchmark. Utilice la dirección IP del primer host como IP del servidor ETCD para el intercambio de metadatos.
2. Inicie el servidor ETCD en el host 1.

```
$ docker run -d --name etcd-server \
    -p 2379:2379 -p 2380:2380 \
    quay.io/coreos/etcd:v3.5.18 \
```

```
    /usr/local/bin/etcd \
    --data-dir=/etcd-data \
    --listen-client-urls=http://0.0.0.0:2379 \
    --advertise-client-urls=http://0.0.0.0:2379 \
    --listen-peer-urls=http://0.0.0.0:2380 \
    --initial-advertise-peer-urls=http://0.0.0.0:2380 \
    --initial-cluster=default=http://0.0.0.0:2380
```

3. Valide que el servidor ETCD esté ejecutándose.

```
$ curl -L http://localhost:2379/health
```

```
{"health":"true"}
```

4. Ejecute el punto de referencia nixlbench en el host 1.

```
$ docker run -it --gpus all --network host nixlbench:latest \
    nixlbench --etcd_endpoints http://localhost:2379 \
    --backend LIBFABRIC \
    --initiator_seg_type VRAM
```

5. Ejecute el punto de referencia nixlbench en el host 2.

```
$ docker run -it --gpus all --network host nixlbench:latest \
    nixlbench --etcd_endpoints http://ETCD_SERVER_IP:2379 \
    --backend LIBFABRIC \
    --initiator_seg_type VRAM
```

Build from source

> **Important**
>
> Siga esta pestaña solo si eligió Compilar desde el origen en el Paso 6.

Probar la configuración de EFA y NIXL en todas las instancias

1. Seleccione dos hosts para ejecutar nixlbench benchmark. Utilice la dirección IP del primer host como IP del servidor ETCD para el intercambio de metadatos.
2. Lance el servidor ETCD en el host 1.

```
$ etcd --listen-client-urls "http://0.0.0.0:2379" \
    --advertise-client-urls "http://localhost:2379" &
```

3. Valide que el servidor ETCD esté ejecutándose.

```
$ curl -L http://localhost:2379/health
```

```
{"health":"true"}
```

4. Ejecute el punto de referencia nixlbench en el host 1.

```
$ export NIXL_LOG_LEVEL=INFO
$ export LD_LIBRARY_PATH=$HOME/nixl/lib/x86_64-linux-gnu:$LD_LIBRARY_PATH

$ nixlbench \
    --etcd-endpoints http://localhost:2379 \
    --backend LIBFABRIC \
    --initiator_seg_type VRAM
```

5. Ejecute el punto de referencia nixlbench en el host 2.

```
$ export NIXL_LOG_LEVEL=INFO
$ export LD_LIBRARY_PATH=$HOME/nixl/lib/x86_64-linux-gnu:$LD_LIBRARY_PATH

$ nixlbench \
    --etcd-endpoints http://ETCD_SERVER_IP:2379 \
    --backend LIBFABRIC \
    --initiator_seg_type VRAM
```

Paso 14: pruebe el servicio de inferencia desagregada a través de vLLM (opcional)

Una vez instalado NIXL, puede usar NIXL a través de marcos de inferencia y servicio de LLM, como vLLM, SGLang y TensorRT-LLM.

Para atender su carga de trabajo de inferencias mediante vLLM

1. Instale vLLM.

```
$ pip install vllm
```

2. Inicie el servidor vLLM con NIXL. Los siguientes comandos de ejemplo crean una instancia de prellenado (productor) y una de decodificación (consumidor) para el establecimiento de comunicación NIXL, el conector KV, la función KV y el backend de transporte. Para ver ejemplos y scripts detallados, consulte la Guía de uso de NIXLConnector.

   Para usar NIXL con EFA, establezca las variables de entorno en función de su configuración y caso de uso.

   - Configuración de productor (prerellenar)

   ```
   $ vllm serve your-application \
       --port 8200 \
       --enforce-eager \
       --kv-transfer-config
    '{"kv_connector":"NixlConnector","kv_role":"kv_both","kv_buffer_device":"cuda","kv_conne
   {"backends":["LIBFABRIC"]}}'
   ```

   - Configuración de consumidor (decodificador)

   ```
   $ vllm serve your-application \
       --port 8200 \
       --enforce-eager \
       --kv-transfer-config
    '{"kv_connector":"NixlConnector","kv_role":"kv_both","kv_buffer_device":"cuda","kv_conne
   {"backends":["LIBFABRIC"]}}'
   ```

   El ejemplo de configuración anterior establece lo siguiente:

   - `kv_role` a `kv_both`, que permite una funcionalidad simétrica en la que el conector puede actuar como productor y consumidor. Esto proporciona flexibilidad para configuraciones y escenarios experimentales en los que la distinción de roles no está predeterminada.
   - `kv_buffer_device` a `cuda`, que permite utilizar la memoria de la GPU.
   - Backend de NIXL a `LIBFABRIC`, que permite que el tráfico de NIXL pase por EFA.

Maximizar el ancho de banda de la red en instancias de Amazon EC2 con varias tarjetas de red

Muchos tipos de instancias que admiten EFA también tienen varias tarjetas de red. Para obtener más información, consulte Tarjetas de red. Si planea usar EFA con uno de estos tipos de instancias, le recomendamos la siguiente configuración básica:

- Para la interfaz de red principal (índice de tarjetas de red `0`, índice de dispositivos `0`), cree una interfaz de ENA. No puede utilizar una interfaz de red exclusiva para EFA como interfaz de red principal.
- Si el índice 0 de la tarjeta de red admite EFA, cree una interfaz de red solo para EFA para el índice de tarjetas de red `0`, índice de dispositivos 1.
- Para cada interfaz de red adicional, use el siguiente índice de tarjetas de red no utilizado, el índice de dispositivos `0` para una interfaz de solo EFA, y/o el índice de dispositivo 1 para una interfaz de red de ENA, según el caso de uso, como los requisitos de ancho de banda de ENA o el espacio de direcciones IP. Para ver un ejemplo de caso de uso, consulte Configuración de EFA para instancias P5 y P5e.

> **Note**
>
> Las instancias P5 requieren que las interfaces de red se configuren de una manera específica para habilitar el máximo ancho de banda de la red. Para obtener más información, consulte Configuración de EFA para instancias P5 y P5e.

En los siguientes ejemplos, se muestra cómo lanzar una instancia según estas recomendaciones.

Instance launch

Para especificar los EFA durante el lanzamiento de una instancia usando el asistente de inicialización de instancias

1. En la sección Configuración de red, elija Editar.
2. Expanda Configuración de red avanzada.
3. Para la interfaz de red principal (índice de tarjetas de red `0`, índice de dispositivos `0`), cree una interfaz de ENA. No puede utilizar una interfaz de red exclusiva para EFA como interfaz de red principal.

4. Si el índice 0 de la tarjeta de red admite EFA, cree una interfaz de red solo para EFA para el índice de tarjetas de red `0`, índice de dispositivos 1.
5. Para cada interfaz de red adicional, use el siguiente índice de tarjetas de red no utilizado, el índice de dispositivos `0` para una interfaz de solo EFA, y/o el índice de dispositivo 1 para una interfaz de red de ENA, según el caso de uso, como los requisitos de ancho de banda de ENA o el espacio de direcciones IP. Para ver un ejemplo de caso de uso, consulte Configuración de EFA para instancias P5 y P5e.

Para especificar los EFA durante el lanzamiento de una instancia usando el comando run-instances

En `--network-interfaces`, especifique el número requerido de interfaces de red. En la interfaz de red principal, especifique el `NetworkCardIndex=0`, `DeviceIndex=0` y `InterfaceType=interface`. Si el índice 0 de la tarjeta de red admite EFA, especifique `NetworkCardIndex=0`, `DeviceIndex=1` y `InterfaceType=efa-only`. En cualquier interfaz de red adicional, para `NetworkCardIndex` especifique el siguiente índice no utilizado, `DeviceIndex=0` para `InterfaceType=efa-only`, y/o `DeviceIndex=1` para `InterfaceType=interface`.

En el siguiente fragmento de comando de ejemplo, se muestra una solicitud con 32 dispositivos EFA y uno ENA.

```
$ aws ec2 run-instances \
 --instance-type p5.48xlarge \
 --count 1 \
 --key-name key_pair_name \
 --image-id ami-0abcdef1234567890 \
 --network-interfaces
 "NetworkCardIndex=0,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType
 \
"NetworkCardIndex=0,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=
only" \
"NetworkCardIndex=1,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=
only" \
"NetworkCardIndex=2,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=
only" \
"NetworkCardIndex=3,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=
only" \
"NetworkCardIndex=4,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=
only" \
```

```
"NetworkCardIndex=5,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=
only" \
"NetworkCardIndex=6,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=
only" \
"NetworkCardIndex=7,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=
only" \
"NetworkCardIndex=8,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=
only" \
"NetworkCardIndex=9,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=
only" \
"NetworkCardIndex=10,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType
only" \
"NetworkCardIndex=11,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType
only" \
"NetworkCardIndex=12,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType
only" \
"NetworkCardIndex=13,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType
only" \
"NetworkCardIndex=14,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType
only" \
"NetworkCardIndex=15,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType
only" \
"NetworkCardIndex=16,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType
only" \
"NetworkCardIndex=17,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType
only" \
"NetworkCardIndex=18,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType
only" \
"NetworkCardIndex=19,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType
only" \
"NetworkCardIndex=20,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType
only" \
"NetworkCardIndex=21,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType
only" \
"NetworkCardIndex=22,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType
only" \
"NetworkCardIndex=23,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType
only" \
"NetworkCardIndex=24,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType
only" \
"NetworkCardIndex=25,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType
only" \
"NetworkCardIndex=26,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType
only" \
```

```
"NetworkCardIndex=27,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType
only" \
"NetworkCardIndex=28,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType
only" \
"NetworkCardIndex=29,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType
only" \
"NetworkCardIndex=30,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType
only" \
"NetworkCardIndex=31,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType
only"
...
```

Launch templates

Para añadir EFA a una plantilla de inicialización mediante la consola de Amazon EC2

1. En la sección Configuración de red, amplíe Configuración de red avanzada.
2. Para la interfaz de red principal (índice de tarjetas de red `0`, índice de dispositivos `0`), cree una interfaz de ENA. No puede utilizar una interfaz de red exclusiva para EFA como interfaz de red principal.
3. Si el índice 0 de la tarjeta de red admite EFA, cree una interfaz de red solo para EFA para el índice de tarjetas de red `0`, índice de dispositivos 1.
4. Para cada interfaz de red adicional, use el siguiente índice de tarjetas de red no utilizado, el índice de dispositivos `0` para una interfaz de solo EFA, y/o el índice de dispositivo 1 para una interfaz de red de ENA, según el caso de uso, como los requisitos de ancho de banda de ENA o el espacio de direcciones IP. Para ver un ejemplo de caso de uso, consulte Configuración de EFA para instancias P5 y P5e.

Para añadir EFA a una plantilla de inicialización mediante el comando create-launch-template

En `NetworkInterfaces`, especifique el número requerido de interfaces de red. En la interfaz de red principal, especifique el `NetworkCardIndex=0`, `DeviceIndex=0` y `InterfaceType=interface`. Si el índice 0 de la tarjeta de red admite EFA, especifique `NetworkCardIndex=0`, `DeviceIndex=1` y `InterfaceType=efa-only`. En cualquier interfaz de red adicional, para `NetworkCardIndex` especifique el siguiente índice no utilizado, `DeviceIndex=0` para `InterfaceType=efa-only`, y/o `DeviceIndex=1` para `InterfaceType=interface`.

En el siguiente fragmento, se muestra un ejemplo con 3 interfaces de red de las 32 interfaces de red posibles.

```
"NetworkInterfaces":[
{
  "NetworkCardIndex":0,
  "DeviceIndex":0,
  "InterfaceType": "interface",
  "AssociatePublicIpAddress":false,
  "Groups":[
    "security_group_id"
  ],
  "DeleteOnTermination":true
},
{
  "NetworkCardIndex": 0,
  "DeviceIndex": 1,
  "InterfaceType": "efa-only",
  "AssociatePublicIpAddress":false,
  "Groups":[
    "security_group_id"
  ],
  "DeleteOnTermination":true
},
{
  "NetworkCardIndex": 1,
  "DeviceIndex": 0,
  "InterfaceType": "efa-only",
  "AssociatePublicIpAddress":false,
  "Groups":[
    "security_group_id"
  ],
  "DeleteOnTermination":true
},
{
  "NetworkCardIndex": 2,
  "DeviceIndex": 0,
  "InterfaceType": "efa-only",
  "AssociatePublicIpAddress":false,
  "Groups":[
    "security_group_id"
  ],
  "DeleteOnTermination":true
```

```
},
{
  "NetworkCardIndex": 3,
  "DeviceIndex": 0,
  "InterfaceType": "efa-only",
  "AssociatePublicIpAddress":false,
  "Groups":[
    "security_group_id"
  ],
  "DeleteOnTermination":true
}
...
```

Configuración de EFA para instancias P5 y P5e

Las instancias `p5.48xlarge` y `p5e.48xlarge` admiten 32 tarjetas de red y tienen una capacidad total de ancho de banda de la red de 3200 Gbps, de los cuales hasta 800 Gbps se pueden usar para tráfico de red IP. Como el tráfico de red EFA e IP comparten los mismos recursos subyacentes, el ancho de banda utilizado por una reducirá el ancho de banda disponible para la otra. Esto significa que puede distribuir el ancho de banda de la red entre el tráfico EFA y el tráfico IP en cualquier combinación, siempre y cuando el ancho de banda total no supere los 3200 Gbps y el ancho de banda IP no supere los 800 Gbps. Por ejemplo, si usa 400 Gbps para un ancho de banda de IP, puede alcanzar un ancho de banda de EFA de hasta 2800 Gbps al mismo tiempo.

Caso de uso 1: guardar las direcciones IP y evitar posibles problemas de IP en Linux

Esta configuración proporciona hasta 3200 Gbps de ancho de banda de la red EFA y hasta 100 Gbps de ancho de banda de la red IP con una dirección IP privada. Esta configuración también ayuda a evitar posibles problemas de IP en Linux, como la asignación automática no permitida de direcciones IP públicas y los problemas de enrutamiento IP (problemas de mapeo de nombre de host a dirección IP y discrepancias de direcciones IP de origen), que pueden surgir si una instancia tiene varias interfaces de red.

- En la interfaz de red principal (índice de tarjetas de red 0, índice de dispositivos 0), use una interfaz de ENA.
- Para el índice de tarjetas de red 0, índice de dispositivos 1, cree una interfaz de red exclusiva de EFA.
- En el resto de las interfaces de red (índices de tarjeta de red 1 a 31, índice de dispositivos 0), use interfaces de red exclusiva de EFA.

Caso de uso 2: ancho de banda máximo de la red EFA e IP

Esta configuración proporciona hasta 3200 Gbps de ancho de banda de la red EFA y hasta 800 Gbps de ancho de banda de la red IP con ocho direcciones IP privadas. No puede asignar automáticamente direcciones IP públicas con esta configuración. Sin embargo, puede adjuntar una dirección IP elástica a la interfaz de red principal (índice de tarjetas de red 0, índice de dispositivos 0) después de la inicialización para la conectividad a Internet.

- En la interfaz de red principal (índice de tarjetas de red 0, índice de dispositivos 0), use una interfaz de ENA.
- En el resto de interfaces, haga lo siguiente:
  - Especifique las interfaces de red exclusiva de EFA en los índices de tarjetas de red 0, índice de dispositivo 1 y para índices de tarjeta de red 1, 2 y 3, use el índice de dispositivos 0.
  - Especifique una interfaz de red de ENA y cuatro interfaces de red exclusivas de EFA en cada uno de los siguientes subconjuntos de índices de tarjetas de red y use el índice de dispositivos 1 en la interfaz de red de ENA y el índice de dispositivos 0 en las interfaces de red exclusivas de EFA:
    - [4,5,6,7]
    - [8,9,10,11]
    - [12,13,14,15]
    - [16,17,18,19]
    - [20,21,22,23]
    - [24,25,26,27]
    - [28,29,30,31]

En el siguiente ejemplo, se ilustra esta configuración:

```
$ aws --region $REGION ec2 run-instances \
 --instance-type p5.48xlarge \
 --count 1 \
 --key-name key_pair_name \
 --image-id ami_id \
 --network-interfaces
 "NetworkCardIndex=0,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=in
 \
"NetworkCardIndex=0,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=efa
only" \
```

```
"NetworkCardIndex=1,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=efa
only" \
"NetworkCardIndex=2,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=efa
only" \
"NetworkCardIndex=3,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=efa
only" \
"NetworkCardIndex=4,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=int
 \
"NetworkCardIndex=4,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=efa
only" \
"NetworkCardIndex=5,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=efa
only" \
"NetworkCardIndex=6,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=efa
only" \
"NetworkCardIndex=7,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=efa
only" \
"NetworkCardIndex=8,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=int
 \
"NetworkCardIndex=8,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=efa
only" \
"NetworkCardIndex=9,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=efa
only" \
"NetworkCardIndex=10,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
only" \
"NetworkCardIndex=11,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
only" \
"NetworkCardIndex=12,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=in
 \
"NetworkCardIndex=12,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
only" \
"NetworkCardIndex=13,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
only" \
"NetworkCardIndex=14,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
only" \
"NetworkCardIndex=15,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
only" \
"NetworkCardIndex=16,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=in
 \
"NetworkCardIndex=16,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
only" \
"NetworkCardIndex=17,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
only" \
"NetworkCardIndex=18,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
only" \
```

```
"NetworkCardIndex=19,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
only" \
"NetworkCardIndex=20,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=in
 \
"NetworkCardIndex=20,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
only" \
"NetworkCardIndex=21,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
only" \
"NetworkCardIndex=22,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
only" \
"NetworkCardIndex=23,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
only" \
"NetworkCardIndex=24,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=in
 \
"NetworkCardIndex=24,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
only" \
"NetworkCardIndex=25,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
only" \
"NetworkCardIndex=26,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
only" \
"NetworkCardIndex=27,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
only" \
"NetworkCardIndex=28,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=in
 \
"NetworkCardIndex=28,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
only" \
"NetworkCardIndex=29,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
only" \
"NetworkCardIndex=30,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
only" \
"NetworkCardIndex=31,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
only"
...
```

Configuración de EFA para instancias P6-B200

Las instancias P6-B200 tienen una capacidad total de ancho de banda de la red de 3200 Gbps, de los cuales se pueden usar hasta 1600 Gbps para ENA. Tienen 8 GPU y 8 tarjetas de red, donde cada tarjeta de red admite un ancho de banda EFA de hasta 400 Gbps y un ancho de banda ENA de 200 Gbps. Dado que el tráfico de EFA y ENA comparten los mismos recursos subyacentes, el ancho de banda utilizado por una reducirá el ancho de banda disponible para la otra.

Caso de uso 1: guardar direcciones IP

Esta configuración consume al menos una dirección IP privada por instancia y admite hasta 3200 Gbps de ancho de banda de EFA y 200 Gbps de ancho de banda de ENA.

- En la interfaz de red principal (índice de tarjetas de red 0, índice de dispositivos 0), use una interfaz de ENA.
- Para el índice de tarjetas de red 0, índice de dispositivos 1, cree una interfaz de red exclusiva de EFA.
- En el resto de las 7 tarjetas de red (índices de tarjeta de red 1 a 7, índice de dispositivos 0), use interfaces de red exclusivas de EFA.


Caso de uso 2: ancho de banda máximo de EFA y ENA

Esta configuración consume al menos 8 direcciones IP privadas por instancia y admite hasta 3200 Gbps de ancho de banda de EFA y 1600 Gbps de ancho de banda de ENA.

- En la interfaz de red principal (índice de tarjetas de red 0, índice de dispositivos 0), use una interfaz de ENA.
- Para el índice de tarjetas de red 0, índice de dispositivos 1, cree una interfaz de red exclusiva de EFA.
- Para el resto de las 7 tarjetas de red (índices de tarjeta de red 1-7), cree una interfaz exclusiva de EFA en el índice de dispositivo 0 y una interfaz de red de ENA en índice de dispositivos 1.

Configuración de EFA para instancias P6e-GB200

Las instancias P6e-GB200 se pueden configurar con hasta 17 tarjetas de red. La siguiente imagen muestra el diseño de la tarjeta de interfaz de red física (NIC) para las instancias P6e-GB200, junto con la asignación de los índices de tarjetas de red (NCI).



El NCI principal (índice 0) admite hasta 100 Gbps de ancho de banda de ENA. Los NCI con los siguientes índices admiten interfaces de red exclusivas de EFA y un ancho de banda de EFA de 400 Gbps: [1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15]. Los NCI con los siguientes índices admiten un ancho de banda de ENA o EFA de hasta 200 Gbps: [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16].

Los NCI de los siguientes grupos comparten una NIC física subyacente en el host:

- [1 y 2]
- [3 y 4]
- [5 y 6]
- [7 y 8]
- [9 y 10]
- [11 y 12]
- [13 y 14]
- [15 y 16]

Cada NIC física admite hasta 400 Gbps de ancho de banda. Como los NCI de estos grupos comparten la misma NIC física subyacente, el ancho de banda utilizado por una reducirá el ancho de

banda disponible para la otra. Por ejemplo, si el NCI 2 usa 200 Gbps de un ancho de banda de ENA, el NCI 1 puede usar un máximo de 200 Gbps de ancho de banda de EFA al mismo tiempo.

Cada GPU subyacente del host puede enviar tráfico directamente a través de los siguientes pares de NCI:

- [1 y 3]
- [5 y 7]
- [9 y 11]
- [13 y 15]

Cada GPU admite un ancho de banda de EFA de hasta 400 Gbps. Como las tarjetas de red de estos grupos comparten la misma GPU, el ancho de banda utilizado por una reducirá el ancho de banda disponible para la otra. Por ejemplo, si el NCI 1 usa 200 Gbps de un ancho de banda de EFA, el NCI 3 puede usar un máximo de 200 Gbps de ancho de banda de EFA al mismo tiempo. Por lo tanto, para alcanzar el máximo rendimiento de EFA, se recomienda realizar una de las siguientes acciones para lograr un ancho de banda EFA total de 1600 Gbps:


- Agregue una interfaz de red exclusiva para EFA a un solo NCI de cada grupo para lograr 400 Gbps por interfaz de red (4 interfaces de red de EFA x 400 Gbps).
- Agregue una interfaz de red exclusiva para EFA a cada NCI de cada grupo para lograr 200 Gbps por interfaz de red (8 interfaces de red de EFA x 200 Gbps).

Por ejemplo, la siguiente configuración proporciona hasta 1600 Gbps de ancho de banda de EFA con una sola interfaz de red exclusiva para EFA en cada grupo de NCI y hasta 100 Gbps de ancho de banda de la red de ENA con solo el NCI principal (índice 0).

- En el NCI principal (índice de tarjetas de red 0, índice de dispositivos 0), use una interfaz de red de ENA.
- Agregue interfaces de red de EFA a lo siguiente:
  - NCI 1, índice de dispositivos 0
  - NCI 5, índice de dispositivos 0
  - NCI 9, índice de dispositivos 0
  - NCI 13, índice de dispositivos 0

Configuración de EFA para instancias P6-B300

Las instancias P6-B300 tienen una capacidad total de ancho de banda de la red de hasta 6400 Gbps para el tráfico EFA y hasta 3870 Gbps para el tráfico ENA. Disponen de 8 GPU y 17 tarjetas de red, mientras que la tarjeta de red principal solo es compatible con una interfaz de red ENA con un ancho de banda de hasta 350 Gbps. Las tarjetas de red secundarias son compatibles con un ancho de banda EFA de hasta 400 Gbps y ENA de hasta 220 Gbps. Dado que el tráfico de EFA y ENA comparten los mismos recursos subyacentes, el ancho de banda utilizado por una reducirá el ancho de banda disponible para la otra.



Caso de uso 1: guardar direcciones IP

Esta configuración consume al menos una dirección IP privada por instancia y admite hasta 6400 Gbps de ancho de banda de EFA y hasta 350 Gbps de ancho de banda de ENA.

- En la interfaz de red principal (índice de tarjetas de red 0, índice de dispositivos 0), use una interfaz de ENA.
- En el resto de las tarjetas de red (índices de tarjeta de red 1 a 16, índice de dispositivos 0), use interfaces de red solo de EFA.

```
--network-interfaces \
"NetworkCardIndex=0,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=int
 \
"NetworkCardIndex=1,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=efa
only" \
"NetworkCardIndex=2,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=efa
only" \
```

```
"NetworkCardIndex=3,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=efa
only" \
"NetworkCardIndex=4,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=efa
only" \
"NetworkCardIndex=5,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=efa
only" \
"NetworkCardIndex=6,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=efa
only" \
"NetworkCardIndex=7,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=efa
only" \
"NetworkCardIndex=8,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=efa
only" \
"NetworkCardIndex=9,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=efa
only" \
"NetworkCardIndex=10,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
only" \
"NetworkCardIndex=11,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
only" \
"NetworkCardIndex=12,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
only" \
"NetworkCardIndex=13,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
only" \
"NetworkCardIndex=14,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
only" \
"NetworkCardIndex=15,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
only" \
"NetworkCardIndex=16,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
only"
```

Caso de uso 2: ancho de banda máximo de EFA y ENA

Esta configuración consume al menos 17 direcciones IP privadas por instancia y admite hasta 6400 Gbps de ancho de banda de EFA y 3870 Gbps de ancho de banda de ENA.

- En la interfaz de red principal (índice de tarjetas de red 0, índice de dispositivos 0), use una interfaz de ENA.
- Para el resto de las tarjetas de red, cree una interfaz solo de EFA (índices de tarjeta de red 1-16, índice de dispositivos 0) y una interfaz de ENA (índices de tarjeta de red 1-16, índice de dispositivos 1).

```
--network-interfaces \
```

```
"NetworkCardIndex=0,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=int
 \
"NetworkCardIndex=1,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=efa
only" \
"NetworkCardIndex=2,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=efa
only" \
"NetworkCardIndex=3,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=efa
only" \
"NetworkCardIndex=4,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=efa
only" \
"NetworkCardIndex=5,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=efa
only" \
"NetworkCardIndex=6,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=efa
only" \
"NetworkCardIndex=7,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=efa
only" \
"NetworkCardIndex=8,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=efa
only" \
"NetworkCardIndex=9,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=efa
only" \
"NetworkCardIndex=10,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
only" \
"NetworkCardIndex=11,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
only" \
"NetworkCardIndex=12,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
only" \
"NetworkCardIndex=13,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
only" \
"NetworkCardIndex=14,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
only" \
"NetworkCardIndex=15,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
only" \
"NetworkCardIndex=16,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
only" \
"NetworkCardIndex=1,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=int
 \
"NetworkCardIndex=2,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=int
 \
"NetworkCardIndex=3,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=int
 \
"NetworkCardIndex=4,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=int
 \
"NetworkCardIndex=5,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=int
 \
```

```
"NetworkCardIndex=6,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=int
 \
"NetworkCardIndex=7,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=int
 \
"NetworkCardIndex=8,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=int
 \
"NetworkCardIndex=9,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=int
 \
"NetworkCardIndex=10,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=in
 \
"NetworkCardIndex=11,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=in
 \
"NetworkCardIndex=12,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=in
 \
"NetworkCardIndex=13,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=in
 \
"NetworkCardIndex=14,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=in
 \
"NetworkCardIndex=15,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=in
 \
"NetworkCardIndex=16,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=in
```

Instalación del software EFA en un contenedor

En esta sección se explica cómo utilizar el instalador de EFA en un entorno de contenedores. Puede instalar el software EFA agregando comandos a un Dockerfile o ejecutándolos directamente en el intérprete de comandos de un contenedor en ejecución.

Cómo instalar el software EFA en un contenedor mediante comandos de intérprete de comandos

1. Actualice los paquetes del sistema operativo. Este paso garantiza que tenga instalados los paquetes más recientes.

   - Para los sistemas operativos basados en Debian:

     ```
     apt-get update && apt-get upgrade -y
     ```

   - Para los sistemas operativos basados en RHEL:

     ```
     yum update -y
     ```

2. Descargue el instalador de EFA. Recomendamos usar la versión más reciente del instalador de EFA. Para obtener más información sobre la versión más reciente, consulte Notas de la versión de Elastic Fabric Adapter.

```
mkdir /tmp/efa \
&& cd /tmp/efa \
&& curl -O https://efa-installer.amazonaws.com/aws-efa-installer-version.tar.gz
```

(Opcional) Verifique la firma del paquete de instalación de EFA.

```
wget https://efa-installer.amazonaws.com/aws-efa-installer.key \
&& gpg --import aws-efa-installer.key \
&& cat aws-efa-installer.key | gpg --fingerprint \
&& wget https://efa-installer.amazonaws.com/aws-efa-installer-version.tar.gz.sig \
&& gpg --verify ./aws-efa-installer-version.tar.gz.sig
```

3. Instale el software EFA. El siguiente comando usa estos argumentos:

- `--skip-kmod`: omite la instalación del módulo de kernel. El entorno del contenedor no puede modificar los módulos de kernel.
- `--skip-limit-conf`: omite la configuración de límites. No se puede establecer `ulimit` dentro de un contenedor. En su lugar, configúrelo como parte de la creación del contenedor.
- `--no-verify`: omite la detección del dispositivo EFA. La detección del dispositivo utiliza `lspci`, que no funciona en un entorno contenerizado.

```
tar -xf aws-efa-installer-version.tar.gz \
&& cd aws-efa-installer \
&& ./efa_installer.sh -y --skip-kmod --skip-limit-conf --no-verify
```

> **Note**
>
> En el caso de los contenedores NGC, con la versión 1.49.0 o posterior del instalador de EFA, puede usar el indicador `--enable-ngc` en lugar de los tres indicadores anteriores. Este indicador gestiona automáticamente toda la configuración específica del contenedor:

```
./efa_installer.sh -y --enable-ngc
```

4. Limpie los archivos de instalación temporales.

```
rm -rf /tmp/efa
```

Creación y asociación de un Elastic Fabric Adapter a una instancia de Amazon EC2

Puede crear y asociar un EFA a una instancia de Amazon EC2 de modo muy similar a otras interfaces de red elástica en Amazon EC2. Sin embargo, a diferencia de las interfaces de red elástica, los EFA no se pueden asociar o desasociar de una instancia con el estado `running`.

Consideraciones

- Puede cambiar el grupo de seguridad que está asociado a un EFA. Para habilitar la funcionalidad de omisión del sistema operativo, el EFA debe formar parte de un grupo de seguridad que permita todo el tráfico entrante y saliente hacia y desde el propio grupo de seguridad. Para obtener más información, consulte Paso 1: preparar un grupo de seguridad habilitado para EFA.

  Cambie el grupo de seguridad asociado a un EFA de la misma manera que cambia el grupo de seguridad que está asociado a una interfaz de red elástica. Para obtener más información, consulte the section called “Modificar atributos de interfaz de red”.
- Puede asignar una dirección IP elástica (IPv4) e IPv6 a una interfaz de red EFA (EFA con ENA) de la misma manera que asigna una dirección IP a una interfaz de red elástica. Para obtener más información, consulte Administración de direcciones IP.

  No puede asignar una dirección IP a una interfaz de red exclusiva para EFA.

Tareas

- Crear un EFA
- Asociar un EFA a una instancia detenida
- Asociar un EFA al iniciar una instancia
- Agregar un EFA a una plantilla de inicialización

Crear un EFA

Puede crear un EFA en una subred en una VPC. No puede mover el EFA a otra subred después de crearla y solo puede adjuntarlo a instancias detenidas en la misma zona de disponibilidad.

Console

Cómo crear una interfaz de red EFA (EFA con ENA o solo ENA)

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Interfaces de red y, a continuación, Crear interfaz de red.
3. En Descripción, escriba un nombre descriptivo para el EFA.
4. En Subred, seleccione la subred en la que crear el EFA.
5. En Tipo de interfaz, seleccione una de las siguientes opciones:
   - EFA con ENA: para crear una interfaz de red que admita tanto dispositivos ENA como EFA.
   - Solo EFA: para crear una interfaz de red únicamente con un dispositivo EFA.
6. (Para EFA solo con ENA) Configure la dirección IP y la asignación de prefijos para la interfaz de red. El tipo de direcciones IP y prefijos que puede asignar depende de la subred seleccionada. Para subredes solo IPv4, solo puede asignar direcciones IP y prefijos IPv4. Para subredes solo IPv6, solo puede asignar direcciones IP y prefijos IPv6. Para subredes de doble pila, puede asignar direcciones IP y prefijos tanto IPv4 como IPv6.

   > **Note**
   >
   > No puede asignar direcciones IP a una interfaz de red solo para EFA.

   a. En Dirección IPv4 privada o Dirección IPv6, elija Asignación automática para que Amazon EC2 asigne automáticamente una dirección IP de la subred seleccionada, o elija Personalizada para especificar manualmente la dirección IP que se va a asignar.

   b. Si asigna una dirección IPv6, opcionalmente puede habilitar Asignar IP IPv6 principal. De esta manera se asigna una dirección de unidifusión global (GUA) IPv6 principal a la interfaz de red. La asignación de una dirección IPv6 principal le permite evitar interrumpir el tráfico a las instancias o ENI. Para obtener más información, consulte Direcciones IPv6.

c. En Delegación de prefijos IPv4 o Delegación de prefijos IPv6, elija Asignación automática para que Amazon EC2 asigne automáticamente un prefijo del bloque de CIDR de la subred, o elija Personalizado para especificar manualmente un prefijo del bloque de CIDR de la subred. Si especifica un prefijo, AWS verifica que aún no esté asignado a otro recurso. Para obtener más información, consulte Delegación de prefijos para las interfaces de red de Amazon EC2

d. (Opcional) Configure los ajustes de tiempo de espera del seguimiento de la conexión inactiva. Para obtener más información, consulte Tiempo de espera de seguimiento de conexiones inactivas

- Tiempo de espera establecido de TCP: tiempo de espera en segundos para las conexiones TCP inactivas en un estado establecido. Valor mínimo: 60 segundos. Valor máximo: 432 000 segundos (5 días). Valor predeterminado: 432 000 segundos. Valor recomendado: menos de 432 000 segundos.
- Tiempo de espera de UDP: tiempo de espera en segundos para los flujos de UDP inactivos que solo han registrado tráfico en una sola dirección o en una sola transacción de solicitud-respuesta. Valor mínimo: 30 segundos. Valor máximo: 60 segundos. Valor predeterminado: 30 segundos.
- Tiempo de espera del flujo de UDP: tiempo de espera en segundos para los flujos de UDP inactivos clasificados como flujos que han recibido más de una transacción de solicitud-respuesta. Valor mínimo: 60 segundos. Valor máximo: 180 segundos (3 minutos). Valor predeterminado: 180 segundos.

7. En Grupos de seguridad, seleccione uno o varios grupos de seguridad.
8. Elija Crear interfaz de red.

AWS CLI

Para crear un EFA

Use el comando create-global-network. Para `--interface-type`, especifique `efa` para una interfaz de red EFA o `efa-only` para una interfaz de red exclusiva para EFA.

```
aws ec2 create-network-interface \
    --subnet-id subnet-0abcdef1234567890 \
    --interface-type efa \
    --description "my efa"
```

PowerShell

Para crear un EFA

Utilice el cmdlet New-EC2NetworkInterface. Para `-InterfaceType`, especifique `efa` para una interfaz de red EFA o `efa-only` para una interfaz de red exclusiva para EFA

```
New-EC2NetworkInterface `
    -SubnetId subnet-0abcdef1234567890 `
    -InterfaceType efa `
    -Description "my efa"
```

Asociar un EFA a una instancia detenida

Puede adjuntar un EFA a cualquier instancia admitida que esté en el estado `stopped`. No puede adjuntar un EFA a una instancia que esté en el estado `running`. Para obtener más información sobre los tipos de instancia admitidos, consulte Tipos de instancias admitidas.

Puede asociar un EFA a una instancia de la misma manera que asocia una interfaz de red elástica a una instancia. Para obtener más información, consulte Asociación de una interfaz de red.

Asociar un EFA al iniciar una instancia

AWS CLI

Para adjuntar un EFA existente al iniciar una instancia

Utilice el comando run-instances con la opción `--network-interfaces`. En la interfaz de red principal, especifique una interfaz de red EFA y `NetworkCardIndex=0`, `DeviceIndex=0`. Para adjuntar varias interfaces de red EFA, consulte Maximizar el ancho de banda de la red.

```
--network-interfaces "NetworkCardIndex=0, \
    DeviceIndex=0, \
    NetworkInterfaceId=eni-1234567890abcdef0, \
    Groups=sg-1234567890abcdef0, \
    SubnetId=subnet-0abcdef1234567890"
```

Para adjuntar un EFA nuevo al iniciar una instancia

Utilice el comando run-instances con la opción `--network-interfaces`. En la interfaz de red principal, use el `NetworkCardIndex=0`, `DeviceIndex=0` y `InterfaceType=efa`. Si va a conectar varias interfaces de red EFA, consulte Maximizar el ancho de banda de la red.

```
--network-interfaces "NetworkCardIndex=0, \
    DeviceIndex=0, \
    InterfaceType=efa, \
    Groups=sg-1234567890abcdef0, \
    SubnetId=subnet-0abcdef1234567890"
```

PowerShell

Para adjuntar un EFA existente al iniciar una instancia

Utilice el cmdlet New-EC2Instance con el parámetro `-NetworkInterfaces`.

```
-NetworkInterface $networkInterface
```

Defina la interfaz de red de la siguiente manera.

```
$networkInterface = New-Object
 Amazon.EC2.Model.InstanceNetworkInterfaceSpecification
$networkInterface.DeviceIndex = 0
$networkInterface.NetworkInterfaceId = "eni-1234567890abcdef0"
$networkInterface.Groups = @("sg-1234567890abcdef0")
$networkInterface.SubnetId = "subnet-0abcdef1234567890"
```

Para adjuntar un EFA nuevo al iniciar una instancia

Utilice el cmdlet New-EC2Instance con el parámetro `-NetworkInterfaces`.

```
-NetworkInterface $networkInterface
```

Defina la interfaz de red de la siguiente manera.

```
$networkInterface = New-Object
 Amazon.EC2.Model.InstanceNetworkInterfaceSpecification
$networkInterface.DeviceIndex = 0
$networkInterface.InterfaceType = "efa"
$networkInterface.Groups = @("sg-1234567890abcdef0")
```

```
$networkInterface.SubnetId = "subnet-0abcdef1234567890"
```

Agregar un EFA a una plantilla de inicialización

Puede crear una plantilla de inicialización que contenga la información de configuración necesaria para iniciar instancias de EFA. Puede especificar ambas interfaces de red EFA y solo EFA en la plantilla de inicialización. Para crear una plantilla de inicialización habilitada para EFA, cree una nueva plantilla de inicialización y especifique un tipo de instancia admitido, la AMI habilitada para EFA y un grupo de seguridad habilitado para EFA. Para `NetworkInterfaces`, especifique las interfaces de red EFA que deben adjuntarse. En la interfaz de red principal, use el `NetworkCardIndex=0`, `DeviceIndex=0` y `InterfaceType=efa`. Si va a conectar varias interfaces de red EFA, consulte Maximizar el ancho de banda de la red en instancias de Amazon EC2 con varias tarjetas de red.

Puede aprovechar las plantillas de inicialización para iniciar instancias habilitadas para EFA con otros servicios de AWS, como AWS Batch o AWS ParallelCluster.

Para obtener más información acerca de la creación de plantillas de inicialización, consulte Creación de una plantilla de inicialización de Amazon EC2.

Desasociación y eliminación de un EFA de una instancia de Amazon EC2

Puede desasociar un EFA de una instancia de Amazon EC2 y eliminarlo de la misma manera que otras interfaces de red elástica en Amazon EC2.

Separar un EFA

Para separar un EFA de una instancia, primero debe detener la instancia. No puede separar un EFA de una instancia que está en estado de ejecución.

Separe un EFA desde una instancia de la misma manera que separe una interfaz de red elástica de una instancia. Para obtener más información, consulte Desasociación de una interfaz de red.

Eliminar un EFA

Para eliminar un EFA, primero debe separarlo de la instancia. No puede eliminar un EFA mientras esté conectado a una instancia.

Los EFAs se eliminan de la misma manera que las interfaces de red elástica. Para obtener más información, consulte Eliminar una interfaz de red.

Monitoreo de un Elastic Fabric Adapter en Amazon EC2

Puede utilizar las siguientes características para monitorizar el rendimiento de sus Elastic Fabric Adapters.

Temas

- Métricas de controladores de EFA para una instancia de Amazon EC2
- Registros de flujo de Amazon VPC
- Amazon CloudWatch

Métricas de controladores de EFA para una instancia de Amazon EC2

El controlador de Elastic Fabric Adapter (EFA) publica varias métricas de las instancias que tienen interfaces de EFA conectadas, en tiempo real. Puede utilizar estas métricas para solucionar problemas de rendimiento y redes de las aplicaciones, seleccionar el tamaño adecuado de clúster para una carga de trabajo, planificar actividades de escalado de manera proactiva y realizar pruebas de rendimiento en aplicaciones para determinar si aprovechan al máximo el rendimiento de EFA disponible en una instancia.

Temas

- Métricas del controlador de EFA disponibles
- Recuperación de las métricas del controlador de EFA para su instancia

Métricas del controlador de EFA disponibles

El controlador de EFA publica las siguientes métricas a la instancia en tiempo real. Estas métricas proporcionan el número acumulado de errores, eventos de conexión y paquetes o bytes enviados, recibidos, retransmitidos o descartados por los dispositivos de EFA conectados desde el lanzamiento de la instancia o el último reinicio del controlador.

Métrica	Descripción	Tipos de instancias admitidas
`tx_bytes`	El número de bytes que se transmiten. Unidades: bytes	Todos los tipos de instancias compatibles con EFA

Métrica	Descripción	Tipos de instancias admitidas
`rx_bytes`	El número de bytes recibidos. Unidades: bytes	Todos los tipos de instancias compatibles con EFA
`tx_pkts`	El número de paquetes que se transmiten. Unidad: recuento	Todos los tipos de instancias compatibles con EFA
`rx_pkts`	El número de paquetes recibidos. Unidad: recuento	Todos los tipos de instancias compatibles con EFA
`rx_drops`	El número de paquetes que fueron recibidos y luego descartados. Unidad: recuento	Todos los tipos de instancias compatibles con EFA
`send_bytes`	El número de bytes enviados mediante operaciones de envío. Unidades: bytes	Todos los tipos de instancias compatibles con EFA
`recv_bytes`	El número de bytes recibidos mediante operaciones de envío. Unidades: bytes	Todos los tipos de instancias compatibles con EFA
`send_wrs`	El número de paquetes enviados mediante operaciones de envío. Unidad: recuento	Todos los tipos de instancias compatibles con EFA

Métrica	Descripción	Tipos de instancias admitidas
`recv_wrs`	El número de paquetes recibidos mediante operaciones de envío. Unidad: recuento	Todos los tipos de instancias compatibles con EFA
`rdma_write_wrs`	El número de operaciones de escritura rdma completadas. Unidad: recuento	Todos los tipos de instancias compatibles con EFA
`rdma_read_wrs`	El número de operaciones de lectura rdma completadas. Unidad: recuento	Todos los tipos de instancias compatibles con EFA
`rdma_write_bytes`	El número de bytes escritos en él por otras instancias mediante operaciones de escritura rdma. Unidades: bytes	Todos los tipos de instancias compatibles con EFA
`rdma_read_bytes`	El número de bytes recibidos mediante operaciones de lectura rdma. Unidades: bytes	Todos los tipos de instancias compatibles con EFA
`rdma_write_wr_err`	El número de operaciones de escritura rdma que tuvieron errores locales o remotos. Unidad: recuento	Todos los tipos de instancias compatibles con EFA

Métrica	Descripción	Tipos de instancias admitidas
`rdma_read_wr_err`	El número de operaciones de lectura rdma que tuvieron errores locales o remotos. Unidad: recuento	Todos los tipos de instancias compatibles con EFA
`rdma_read_resp_bytes`	El número de bytes enviados en respuesta a operaciones de lectura de rdma. Unidades: bytes	Todos los tipos de instancias compatibles con EFA
`rdma_write_recv_bytes`	El número de bytes recibidos mediante operaciones de escritura rdma. Unidades: bytes	Todos los tipos de instancias compatibles con EFA
`retrans_bytes`	El número de bytes SRD de EFA retransmitidos. Unidad: recuento	Tipos de instancia Nitro v4 y posteriores compatibles con EFA
`retrans_pkts`	El número de paquetes SRD de EFA retransmitidos. Unidades: bytes	Tipos de instancia Nitro v4 y posteriores compatibles con EFA
`retrans_timeout_events`	El número de veces que se agotó el tiempo de espera del tráfico SRD de EFA y se produjo un cambio en la ruta de la red. Unidad: recuento	Tipos de instancia Nitro v4 y posteriores compatibles con EFA

Métrica	Descripción	Tipos de instancias admitidas
`impaired_remote_conn_events`	El número de veces que las conexiones SRD de EFA estuvieron dañadas, lo que produjo un límite de tasa de rendimiento reducido. Unidad: recuento	Tipos de instancia Nitro v4 y posteriores compatibles con EFA
`unresponsive_remote_events`	El número de veces que una conexión remota SRD de EFA no respondió. Unidad: recuento	Tipos de instancia Nitro v4 y posteriores compatibles con EFA

Para obtener más información sobre los tipos de instancia compatibles con EFA, consulte Tipos de instancias admitidas.

Recuperación de las métricas del controlador de EFA para su instancia

Puede usar la herramienta de línea de comandos rdma-tool para recuperar las métricas de todas las interfaces de EFA conectadas a una instancia de la siguiente manera:

```
$ rdma -p statistic show
link rdmap0s31/1
    tx_bytes 0
    tx_pkts 0
    rx_bytes 0
    rx_pkts 0
    rx_drops 0
    send_bytes 0
    send_wrs 0
    recv_bytes 0
    recv_wrs 0
    rdma_read_wrs 0
    rdma_read_bytes 0
    rdma_read_wr_err 0
    rdma_read_resp_bytes 0
    rdma_write_wrs 0
    rdma_write_bytes 0
```

```
    rdma_write_wr_err 0
    retrans_bytes 0
    retrans_pkts 0
    retrans_timeout_events 0
    unresponsive_remote_events 0
    impaired_remote_conn_events 0
```

Como alternativa, puede recuperar las métricas de cada interfaz de EFA adjunta a una instancia desde los archivos sys mediante el siguiente comando.

```
$ more /sys/class/infiniband/device_number/ports/port_number/hw_counters/* | cat
```

Por ejemplo

```
$ more /sys/class/infiniband/rdmap0s31/ports/1/hw_counters/* | cat
::::::::::::::
/sys/class/infiniband/rdmap0s31/ports/1/hw_counters/lifespan
::::::::::::::
12
::::::::::::::
/sys/class/infiniband/rdmap0s31/ports/1/hw_counters/rdma_read_bytes
::::::::::::::
0
::::::::::::::
/sys/class/infiniband/rdmap0s31/ports/1/hw_counters/rdma_read_resp_bytes
::::::::::::::
0
::::::::::::::
/sys/class/infiniband/rdmap0s31/ports/1/hw_counters/rdma_read_wr_err
::::::::::::::
0
::::::::::::::
/sys/class/infiniband/rdmap0s31/ports/1/hw_counters/rdma_read_wrs
::::::::::::::
0
::::::::::::::
/sys/class/infiniband/rdmap0s31/ports/1/hw_counters/rdma_write_bytes
::::::::::::::
0
::::::::::::::
/sys/class/infiniband/rdmap0s31/ports/1/hw_counters/rdma_write_recv_bytes
::::::::::::::
0
```

```
::::::::::::::
/sys/class/infiniband/rdmap0s31/ports/1/hw_counters/rdma_write_wr_err
::::::::::::::
0
::::::::::::::
/sys/class/infiniband/rdmap0s31/ports/1/hw_counters/rdma_write_wrs
::::::::::::::
0
::::::::::::::
/sys/class/infiniband/rdmap0s31/ports/1/hw_counters/recv_bytes
::::::::::::::
0
::::::::::::::
/sys/class/infiniband/rdmap0s31/ports/1/hw_counters/recv_wrs
::::::::::::::
0
::::::::::::::
/sys/class/infiniband/rdmap0s31/ports/1/hw_counters/rx_bytes
::::::::::::::
0
::::::::::::::
/sys/class/infiniband/rdmap0s31/ports/1/hw_counters/rx_drops
::::::::::::::
0
::::::::::::::
/sys/class/infiniband/rdmap0s31/ports/1/hw_counters/rx_pkts
::::::::::::::
0
::::::::::::::
/sys/class/infiniband/rdmap0s31/ports/1/hw_counters/send_bytes
::::::::::::::
0
::::::::::::::
/sys/class/infiniband/rdmap0s31/ports/1/hw_counters/send_wrs
::::::::::::::
0
::::::::::::::
/sys/class/infiniband/rdmap0s31/ports/1/hw_counters/tx_bytes
::::::::::::::
0
::::::::::::::
/sys/class/infiniband/rdmap0s31/ports/1/hw_counters/tx_pkts
::::::::::::::
0
```

```
::::::::::::::
/sys/class/infiniband/rdmap0s31/ports/1/hw_counters/retrans_bytes
::::::::::::::
0
/sys/class/infiniband/rdmap0s31/ports/1/hw_counters/retrans_pkts
::::::::::::::
0
/sys/class/infiniband/rdmap0s31/ports/1/hw_counters/retrans_timeout_events
::::::::::::::
0
/sys/class/infiniband/rdmap0s31/ports/1/hw_counters/unresponsive_remote_events
::::::::::::::
0
/sys/class/infiniband/rdmap0s31/ports/1/hw_counters/impaired_remote_conn_events
::::::::::::::
0
```

Registros de flujo de Amazon VPC

Puede crear un registro de flujo de Amazon VPC para capturar información acerca el tráfico entrante y saliente de un EFA. Los datos del registro de flujo se pueden publicar en Amazon CloudWatch Logs y Amazon S3. Una vez creado un registro de flujo, puede recuperarlo y ver sus datos en el destino elegido. Para obtener más información, consulte Registros de flujo de VPC en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Un registro de flujo para un EFA se crea de la misma manera que se crea un registro de flujo para una interfaz de red elástica. Para obtener más información, consulte Creación de un registro de flujo en la Guía del usuario de Amazon VPC.

En las entradas de registro de flujo, el tráfico de EFA se identifica mediante `srcAddress` y `destAddress` que tienen formato de direcciones MAC, tal como se muestra en el ejemplo siguiente.

```
version accountId  eniId        srcAddress        destAddress       sourcePort destPort
 protocol packets bytes start      end        action log-status
2       3794735123 eni-10000001 01:23:45:67:89:ab 05:23:45:67:89:ab -          -
 -        9       5689  1521232534 1524512343 ACCEPT OK
```

Amazon CloudWatch

Si utiliza EFA en un clúster de Amazon EKS, puede supervisar los EFA a través de la información de contenedores de CloudWatch. Información de contenedores de Amazon

CloudWatch admite todas las métricas del controlador de EFA, excepto: `retrans_bytes`, `retrans_pkts`, `retrans_timeout_events`, `unresponsive_remote_events` y `impaired_remote_conn_events`.

Para obtener más información, consulte Métricas de información de contenedores de Kubernetes y de Amazon EKS en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch.

Verificar el instalador de EFA mediante una suma de comprobación

Si lo desea, puede verificar el archivo tarball de EFA (archivo `.tar.gz`) utilizando una suma de comprobación MD5 o SHA256. Le recomendamos que lo haga para verificar la identidad del editor de software y para comprobar que la aplicación no se ha modificado ni dañado desde que se publicó.

Para verificar el tarball

Use la utilidad md5sum para la suma de comprobación MD5 o la utilidad sha256sum para la suma de comprobación SHA256, y especifique el nombre de archivo tarball. Debe ejecutar el comando desde el directorio en el que guardó el archivo tarball.

- MD5

```
$  md5sum tarball_filename.tar.gz
```

- SHA256

```
$  sha256sum tarball_filename.tar.gz
```

Los comandos deben devolver un valor de suma de comprobación en el siguiente formato.

```
checksum_value tarball_filename.tar.gz
```

Compare el valor de suma de comprobación devuelto por el comando con el valor de suma de comprobación proporcionado en la tabla siguiente. Si las sumas de comprobación coinciden, entonces es seguro ejecutar el script de instalación. Si las sumas de comprobación no concuerdan, no ejecute el script de instalación y contacte con Soporte.

Por ejemplo, el siguiente comando verifica el tarball 1.9.4 de EFA utilizando la suma de comprobación SHA256.

```
$  sha256sum aws-efa-installer-1.9.4.tar.gz
```

Ejemplo de código de salida:

```
1009b5182693490d908ef0ed2c1dd4f813cc310a5d2062ce9619c4c12b5a7f14 aws-efa-
installer-1.9.4.tar.gz
```

En la tabla siguiente se muestran las sumas de comprobación de las versiones recientes de EFA.

Versión	Sumas de comprobación
EFA 1.50.0	MD5: e5a5178944b1f1112f3b2eb3b15ca5a7 SHA256: fa6dff8593d866866c13cb4640d9059835cd4efa427971f100ab40c97bef2841
EFA 1.49.0	MD5: bb10de6856e08a7e7e8a6b52bea6f681 SHA256: cf2e9281a2328a243c76f911a490faed43ca0fecfe4733c25e34b2e92a32c309
EFA 1.48.0	MD5: d30960f1876fb16ac8238193a26c6b29 SHA256: f3a8aadc2b94288694a9b9375bcad84a82f0f843e0eefafda7b158b2200549cc
EFA 1.47.0	MD5: c81d4caf24dabc04a6e4818590620f5f SHA256: 2df4201e046833c7dc8160907bee7f52b76ff80ed147376a2d0ed8a0dd66b2db

Versión	Sumas de comprobación
EFA 1.46.0	MD5:a88bbd9b71624d7ca401b54bc2fc0c19 SHA256: 8302bd7849afb95c90 3a875d7dcb6f85b3d7629e9a8b6 7d020031cfc6f4d0ee1
EFA 1.45.1	MD5:91c3c87e16bbcaca1513252c38b771bb SHA256: 9aeb20c645135b6039 cc08986d8f14e63280f7839e882 a74df5e83627ffeaa17
EFA 1.45.0	MD5:800aeddfa9d9c5f139a7b8f7c4fec627 SHA256: 25ba26a0877fe33173 90dc126aad2f23e27fc461cf0b9 40004f032cb342fa539
EFA 1.44.0	MD5:d024f6bebe080db42745103b84ca7c43 SHA256: f129a5b44a49d593d2 47e55a59eb9bcb57121566e1c2e 42b832a4e794fa83d8a
EFA 1.43.3	MD5: 4dbc6eeecc516760253c10cbedb 6319d SHA256: 6c470ebce254c71653 47b5048895ac2996c8856727164 2297f4c597738300652
EFA 1.43.2	MD5: 7287b25a07c9747c0d4001e8fc5 f59b2 SHA256: de15c5bdbc83b952af bde876110830c604ad0796680e5 157c05f7c1979a41069

Versión	Sumas de comprobación
EFA 1.43.1	MD5: `7cfafc8debaea51dd4966fa0b2bba673` SHA256:`54211eda0c193138ee8ed09b5fb41c41fc76fe0a77935fa4ec8d989466342740`
EFA 1.43.0	MD5: `f2b3dd7dc8670b541f7c23fd58e5e503` SHA256: `786df3458c499237be33bb8e50ffd4da7c18c20e254380ffc80fb90833d8cc73`
EFA 1.42.0	MD5: `94b2b1db09da1dde08ec049db1f24370` SHA256: `4114fe612905ee05083ae5cb391a00a012510f3abfecc642d86c9a5ae4be9008`
EFA 1.41.0	MD5: `086181c3ee3f8da512fc6e1c795e8936` SHA256: `3506354cdfbe31ff552fe75f5d0d9bb7efd29cf79bd99457347d29c751c38f9f`
EFA 1.40.0	MD5: `f3ec6f73fbeaccba082327507581157c` SHA256: `30491b0fe7c3470d4439594538855c981b05fa69862d74f8c05eb9b97912368a`

Versión	Sumas de comprobación
EFA 1.39.0	MD5: c223d5954a85a7fbcd248c942b866e43 SHA256: 2cbc028c03064633bb990782b47c36156637769e2f48704417a9c700a7a32101
EFA 1.38.1	MD5: f112569e828ab65187777f794bab542c SHA256: 83923374afd388b1cfcf4b3a21a2b1ba7cf46a01a587f7b519b8386cb95e4f81
EFA 1.38.0	MD5: 43a2a446b33a2506f40853d55059f1ea SHA256: 4f436954f35ad53754b4d005fd8d0be63de3b4184de41a695b504bdce0fecb22
EFA 1.37.0	MD5: 6328070192bae920eca45797ad4c1db1 SHA256: 2584fc3c8bb99f29b3285e275747ff09d67c18e162c2a652e36c976b72154bfb
EFA 1.36.0	MD5: 1bec83180fbffb23452ab6469ca21dfa SHA256: de183f333cfb58aeb7908a67bf9106985ba3ccb7f8638b851d2a0d8dbfacaec4

Versión	Sumas de comprobación
EFA 1.35.0	MD5: 252f03c978dca5f8e8d9f34e488b256e SHA256: 432b6ad4368ba0cd8b902729d14a908a97be7a3dcc5239422ea994a47f35a5e1
EFA 1.34.0	MD5: 5cd4b28d27a31677c16139b54c9acb45 SHA256: bd68839e741b0afd3ec2e37d50603803cfa7a279c120f0a736cc57c2ff2d7fdc
EFA 1.33.0	MD5: e2f61fccbcaa11e2ccfddd3660522276 SHA256: 0372877b87c6a7337bb7791d255e1053b907d030489fb2c3732ba70069185fce
EFA 1.32.0	MD5: db8d65cc028d8d08b5a9f2d88881c1b1 SHA256: 5f7233760be57f6fee6de8c09acbfbf59238de848e06048dc54d156ef578fc66
EFA 1.31.0	MD5: 856352f12bef2ccbadcd75e35aa52aaf SHA256: 943325bd37902a4300ac9e5715163537d56ecb4e7b87b37827c3e547aa1897bf

Versión	Sumas de comprobación
EFA 1.30.0	MD5: 31f48e1a47fe93ede8ebd273fb747358 SHA256: 876ab9403e07a0c3c91a1a34685a52eced890ae052df94857f6081c5f6c78a0a
EFA 1.29.1	MD5: e1872ca815d752c1d7c2b5c175e52a16 SHA256: 178b263b8c25845b63dc93b25bcdff5870df5204ec509af26f43e8d283488744
EFA 1.29.0	MD5: 39d06a002154d94cd982ed348133f385 SHA256: 836655f87015547e733e7d9f7c760e4e24697f8bbc261bb5f3560abd4206bc36
EFA 1.28.0	MD5: 9dc13b7446665822605e66febe074035 SHA256: 2e625d2d6d3e073b5178e8e861891273d896b66d03cb1a32244fd56789f1c435
EFA 1.27.0	MD5: 98bfb515ea3e8d93f554020f3837fa15 SHA256: 1d49a97b0bf8d964d91652a79ac851f2550e33a5bf9d0cf86ec9357ff6579aa3

Versión	Sumas de comprobación
EFA 1.26.1	MD5: 884e74671fdef4725501f7cd2d451d0c SHA256: c616994c924f54ebfabfab32b7fe8ac56947fae00a0ff453d975e298d174fc96
EFA 1.26.0	MD5: f8839f12ff2e3b9ba09ae8a82b30e663 SHA256: bc1abc1f76e97d204d3755d2a9ca307fc423e51c63141f798c2f15be3715aa11
EFA 1.25.1	MD5: 6d876b894547847a45bb8854d4431f18 SHA256: d2abc553d22b89a4ce92882052c1fa6de450d3a801fe005da718b7d4b9602b06
EFA 1.25.0	MD5: 1993836ca749596051da04694ea0d00c SHA256: 98b7b26ce031a2d6a93de2297cc71b03af647194866369ca53b60d82d45ad342
EFA 1.24.1	MD5: 211b249f39d53086f3cb0c07665f4e6f SHA256: 120cfeec233af0955623ac7133b674143329f9561a9a8193e473060f596aec62

Versión	Sumas de comprobación
EFA 1.24.0	MD5: `7afe0187951e2dd2c9cc4b572e62f924` SHA256: `878623f819a0d9099d76ecd41cf4f569d4c3aac0c9bb7ba9536347c50b6bf88e`
EFA 1.23.1	MD5: `22491e114b6ee7160a8290145dca0c28` SHA256: `5ca848d8e0ff4d1571cd443c36f8d27c8cdf2a0c97e9068ebf000c303fc40797`
EFA 1.23.0	MD5: `38a6d7c1861f5038dba4e441ca7683ca` SHA256: `555d497a60f22e3857fdeb3dfc53aa86d05926023c68c916d15d2dc3df6525bd`
EFA 1.22.1	MD5: `600c0ad7cdbc06e8e846cb763f92901b` SHA256: `f90f3d5f59c031b9a964466b5401e86fd0429272408f6c207c3f9048254e9665`
EFA 1.22.0	MD5: `8f100c93dc8ab519c2aeb5dab89e98f8` SHA256: `f329e7d54a86a03ea51da6ea9a5b68fb354fbae4a57a02f9592e21fce431dc3a`

Versión	Sumas de comprobación
EFA 1.21.0	MD5: 959ccc3a4347461909ec02ed3ba7c372 SHA256: c64e6ca34ccfc3ebe8e82d08899ae8442b3ef552541cf5429c43d11a04333050
EFA 1.20.0	MD5: 7ebfbb8e85f1b94709df4ab3db47913b SHA256: aeefd2681ffd5c4c631d1502867db5b831621d6eb85b61fe3ec80df983d1dcf0
EFA 1.19.0	MD5: 2fd45324953347ec5518da7e3fefa0ec SHA256: 99b77821b9e72c8dea015cc92c96193e8db307deee05b91a58094cc331f16709
EFA 1.18.0	MD5: fc2571a72f5d3c7b7b576ce2de38d91e SHA256: acb18a0808aedb9a5e485f1469225b9ac97f21db9af78e4cd6939700debe1cb6
EFA 1.17.3	MD5: 0517df4a190356ab559235147174cafd SHA256: 5130998b0d2883bbae189b21ab215ecbc1b01ae0231659a9b4a17b0a33ebc6ca

Versión	Sumas de comprobación
EFA 1.17.2	MD5: a329dedab53c4832df218a24449f4c9a SHA256: bca1fdde8b32b00346e175e597ffab32a09a08ee9ab136875fb38283cc4cd099
EFA 1.17.1	MD5: 733ae2cfc9d14b52017eaf0a2ab6b0ff SHA256: f29322640a88ae9279805993cb836276ea240623820848463ca686c8ce02136f
EFA 1.17.0	MD5: d430fc841563c11c3805c5f82a4746b1 SHA256: 75ab0cee4fb6bd38889dce313183f5d3a83bd233e0a6ef6205d8352821ea901d
EFA 1.16.0	MD5: 399548d3b0d2e812d74dd67937b696b4 SHA256: cecec36495a1bc6fdc82f97761a541e4fb6c9a3cbf3cfcb145acf25ea5dbd45b
EFA 1.15.2	MD5: 955fea580d5170b05823d51acde7ca21 SHA256: 84df4fbc1b3741b6c073176287789a601a589313accc8e6653434e8d4c20bd49

Versión	Sumas de comprobación
EFA 1.15.1	MD5: c4610267039f72bbe4e35d7bf53519bc SHA256: be871781a1b9a15fca342a9d169219260069942a8bda7a8ad06d4baeb5e2efd7
EFA 1.15.0	MD5: 9861694e1cc00d884fadac07d22898be SHA256: b329862dd5729d2d098d0507fb486bf859d7c70ce18b61c302982234a3a5c88f
EFA 1.14.1	MD5: 50ba56397d359e57872fde1f74d4168a SHA256: c7b1b48e86fe4b3eaa4299d3600930919c4fe6d88cc6e2c7e4a408a3f16452c7
EFA 1.14.0	MD5: 40805e7fd842c36ececb9fd7f921b1ae SHA256: 662d62c12de85116df33780d40e0533ef7dad92709f4f613907475a7a1b60a97
EFA 1.13.0	MD5: c91d16556f4fd53becadbb345828221e SHA256: ad6705eb23a3fce44af3afc0f7643091595653a723ad0374084f4f2b715192e1

Versión	Sumas de comprobación
EFA 1.12.3	MD5: 818aee81f097918cfaebd724eddea678 SHA256: 2c225321824788b8ca3fbc118207b944cdb096b847e1e0d1d853ef2f0d727172
EFA 1.12.2	MD5: 956bb1fc5ae0d6f0f87d2e481d49fccf SHA256: 083a868a2c212a5a4fcf3e4d732b685ce39cceb3ca7e5d50d0b74e7788d06259
EFA 1.12.1	MD5: f5bfe52779df435188b0a2874d0633ea SHA256: 5665795c2b4f09d5f3f767506d4d4c429695b36d4a17e5758b27f033aee58900
EFA 1.12.0	MD5: d6c6b49fafb39b770297e1cc44fe68a6 SHA256: 28256c57e9ecc0b0778b41c1f777a9982b4e8eae782343dfe1246079933dca59
EFA 1.11.2	MD5: 2376cf18d1353a4551e35c33d269c404 SHA256: a25786f98a3628f7f54f7f74ee2b39bc6734ea9374720507d37d3e8bf8ee1371

Versión	Sumas de comprobación
EFA 1.11.1	MD5: 026b0d9a0a48780cc7406bd51997b1c0 SHA256: 6cb04baf5ffc58ddf319e956b5461289199c8dd805fe216f8f9ab8d102f6d02a
EFA 1.11.0	MD5: 7d9058e010ad65bf2e14259214a36949 SHA256: 7891f6d45ae33e822189511c4ea1d14c9d54d000f6696f97be54e915ce2c9dfa
EFA 1.10.1	MD5: 78521d3d668be22976f46c6fecc7b730 SHA256: 61564582de7320b21de319f532c3a677d26cc46785378eb3b95c636506b9bcb4
EFA 1.10.0	MD5: 46f73f5a7afe41b4bb918c81888fefa9 SHA256: 136612f96f2a085a7d98296da0afb6fa807b38142e2fc0c548fa986c41186282
EFA 1.9.5	MD5: 95edb8a209c18ba8d250409846eb6ef4 SHA256: a4343308d7ea4dc943ccc21bcebed913e8868e59bfb2ac93599c61a7c87d7d25

Versión	Sumas de comprobación
1.9.4 de EFA	MD5: `f26dd5c350422c1a985e35947fa5aa28` SHA256: `1009b5182693490d908ef0ed2c1dd4f813cc310a5d2062ce9619c4c12b5a7f14`
1.9.3 de EFA	MD5: `95755765a097802d3e6d5018d1a5d3d6` SHA256: `46ce732d6f3fcc9edf6a6e9f9df0ad136054328e24675567f7029edab90c68f1`
1.8.4 de EFA	MD5: `85d594c41e831afc6c9305263140457e` SHA256: `0d974655a09b213d7859e658965e56dc4f23a0eee2dc44bb41b6d039cc5bab45`

Notas de la versión de Elastic Fabric Adapter

En la siguiente tabla, se describe el historial de versiones y el registro de cambios del software Elastic Fabric Adapter.

Versión	Cambios	Fecha de lanzamiento de la nueva versión
1.50.0	• Deje de ofrecer compatibilidad con Amazon Linux 2. La última versión del instalador de EFA compatible con AL2 es la 1.49.0. •	21 de agosto de 2026

Versión	Cambios	Fecha de lanzamiento de la nueva versión
	Actualice a libfabric 2.6.0amzn1.0 • Actualizar al controlador EFA 3.3.0 • Actualizar a rdma-core 64.0 • Actualizar al complemento OFI NCCL 1.21.1 de AWS	

Versión	Cambios	Fecha de lanzamiento de la nueva versión

1.49.0	• Actualice a libfabric 2.4.0amzn5.0
	• Actualizar al controlador EFA 3.1.0
	• Actualizar a rdma-core 63.0
	• Actualizar al complemento OFI NCCL 1.20.0 de AWS
	• Se deja de admitir openSUSE Leap.
	• Actualizaciones y correcciones de errores relacionadas con la instalación de NGC:
	  • Instale los paquetes libfabric-aws-bin/dev que falten cuando se utilice `--build-ngc` .
	  • Se elimina la detección automática del caso de uso build-ngc y la opción `--disable-build-ngc` asociada.
	  • `--skip-rdma-core` ya no se aplica de forma implícita cuando se especifica `--build-ngc` .
	  • Corrección de error: al utilizar `--build-ngc` , si no se especifica `--skip-rdma-core` , ahora rdma-core se instala según lo previsto.
	  • La instalación completa se evita en todos los casos de uso de instalación de NGC.
	  • `--skip-mpi` y `--skip-rdma-core` ahora son opciones globales y ya no están restringidas al caso de uso de NGC.
		27 de junio de 2026

Versión	Cambios	Fecha de lanzamiento de la nueva versión
1.48.0	• Actualice a libfabric 2.4.0amzn3.0 • Optimice la recuperación de direcciones shm en las operaciones de RDM • Corrija errores del tipo use-after-free en la finalización del paquete DC, el drenaje de CQ, la prueba unitaria AH y el registro de MR • Corrija las condiciones de carrera en el bloqueo de QP y efa_rdm_ep_get_peer • Corrija las matrices de descriptores no inicializadas que causen errores de segmentación con FI_EFA_ENABLE_SHM_TRANSFER=0 • Corrija las pérdidas de memoria en fi_info, err_buf, la destrucción de dispositivos EFA y las pruebas unitarias • Añada una comprobación de valores nulos para base_ep en el sondeo de CQ para gestionar los QP destruidos • Establezca qp->base_ep en efa_qp_create y devuelva un error si efa_mr_reg_ibv_mr devuelve NULL • Mueva la tabla de QP del dominio al dispositivo con un bloqueo en el nivel del dispositivo • Agregue la generación de QP al ID de solicitud de la ruta de datos directa y verifique el número de QP en el CQE •	14 de abril de 2026

Versión	Cambios	Fecha de lanzamiento de la nueva versión
	Deje de configurar qp->ibv_qp_ex->wr_id como ruta de datos directa • Elimine correctamente txe de la lista longcts_send al confirmar que se completó la recuperación • Refactorice y elimine el efa_cq_handle_error • Convierta los contadores del registro de MR en operaciones granulares • Migre el código shm de registro de MR e introduzca la función mr regv interna • Desactive la caché de MR de forma predeterminada en ASAN • Desactive zcpy_rx únicamente cuando el p2p no esté disponible, pero se solicite FI_HMEM • No rastree el grupo de tx pkt en compilaciones que no sean de depuración • Mejore el procedimiento wait_send y las funciones simuladas • Ajuste los niveles de registro para efa-direct CQ, err_data y efa_show_help • Defina las macros desinfectantes y desactive los memhooks en ASAN •	

Versión	Cambios	Fecha de lanzamiento de la nueva versión

	Agregue pruebas unitarias para permitir el manejo de la ruta de error y la finalización de errores en el punto de entrada
	• Actualice a libnccl-ofi 1.19.0
	  • Se corrigió un error al manipular los controladores de dma-buf creados por ROCm/HSA y se agregó un soporte de detección de dma-buf cuando se utiliza el tiempo de ejecución de HSA en plataformas ROCm
	  • Se corregieron posibles fugas de memoria
	  • Se corrigió la generación de topología NCCL para el GB200 en contenedores de Docker, donde los nodos NUMA desconectados de los nodos Package provocaban una generación de topología incorrecta
	  • Se redujo la utilización de QP en la NIC 0 durante la inicializ ación
	  • Se mejoraron las opciones de algoritmos de optimización para los tipos de instancias P6-B200 y P6-B300
	• Soporte para la instalación de libnccl-ofi en contenedores de NGC
	• Agregue soporte para la verificación de firmas de paquetes individuales RPM/DEB
	• Se agregó compatibilidad con RHEL 10
	• Agregue el plugin OFI NCCL a Debian 12 y RHEL 10	

Versión	Cambios	Fecha de lanzamiento de la nueva versión

1.47.0	• Actualice a libfabric 2.4.0amzn1.0
	  • Refactorice la administración entre pares: mueva el hashmap de puntos de conexión a pares al nivel AV
	  • Agregue un contador de generación de entradas de paquetes para evitar problemas de ABA
	  • Implemente compatibilidad con el bloqueo de lectura de CQ (fi_cq_sread) con objetos de espera
	  • Corrija el error doble-free en el procesamiento de paquetes RTM eager/mulreq/longread
	  • Corrija los indicadores de acceso IBV del registro MR en función de las capacidades RDMA del dispositivo
	  • Desactive eFI_OPT_EFA_SENDRECV_IN_ORDER_ALIGNED_128_BYTES (devuelve FI_EOPNOTSUPP)
	  • Optimice la entrada de paquetes para que quepan en dos líneas de caché x86 (128 bytes)
	  • Seleccione siempre efa_rdm_srx_start y deslice siempre la ventana recv en caso de errores de RTM/RTA
	  • Desvincule las entradas de los paquetes RX antes de liberarlas durante la limpieza de puntos de conexión
	• Actualice a libnccl-ofi 1.18.0
	  • Compatibilidad con P6-B300: se han agregado opciones de sintonización personalizadas para P6-B300
		29 de enero de 2026

Versión	Cambios	Fecha de lanzamiento de la nueva versión
	• Se mejoró el rendimiento de PAT en P6-B200 al reducir el número de canales para mensajes de menor tamaño • Se modificaron los valores predeterminados del protocolo: el valor predeterminado es el protocolo RDMA en Trn1 y el protocolo SENDRECV en g7e.8xlarge • Selección dinámica de plataformas: se agregó una caracterí stica para permitir las optimizaciones de AWS en tiempo de ejecución en función de la presencia de AWS NIC. Esto permite utilizar un único binario de complemento tanto para plataformas como para AWS y otras plataformas que no son AWS. Las optimizaciones de AWS aún se pueden desactivar en tiempo de compilación. • Se ha corregido la compatibilidad con proveedores que no son FI_MR_VIRT_ADDR en el protocolo RDMA • Mejore la notificación de velocidad y ancho del enlace PCIe de la NIC a NCCL • Se rediseñó el modelo de subprocesos para admitir aplicaciones de subprocesos múltiples sin necesidad de un dominio Libfabric independiente para cada subproceso. • Se ha corregido la compatibilidad con los proveedores de FI_MR_ENDPOINT (solo es compatible con el protocolo SENDRECV) al limpiar los recursos en el orden correcto • Actualice a rdma-core 61.0 • Utilice un CQ de un solo subproceso si se proporcionó el dominio del subproceso	

Versión	Cambios	Fecha de lanzamiento de la nueva versión

	• Verifique el número QP en los procesos CQE
	• Actualice a controlador de efa 3.0.0
	  • Mejore la gestión de errores de administración
	  • Compruebe si el número QP es correcto en la consulta de finalización
	  • Elimine el retroporte incondicional del resultado de mejor tamaño de página
	  • Imprima cadenas errno como punteros de error
	  • Simplifica el código en los flujos de creación de CQ
	  • Retroporte cambios ascendentes en CQ relacionados con el flujo de creación de umem
	  • Ajuste la configuración de DKMS para las nuevas versiones de DKMS
	• Actualice a Open MPI 5.0.9amzn1
	  • Corrección de error: establece el nivel de subproces amiento del dominio en función de la compatibilidad con los subprocesos MPI
	  • Corrección de error: solicite el indicador FI_COMPLETION a fin de garantizar que se generen finalizaciones para todos los eventos de transferencia de datos
	  • Comparta dominios entre BTL y MTL para reducir la cantidad total de dominios creados y corregir el agotamien	

Versión	Cambios	Fecha de lanzamiento de la nueva versión
	to de los recursos en sistemas con un alto número de núcleos	

1.46.0	• Se agregó compatibilidad con Debian 13
	• Actualice a efa-nv-peermem 1.2.3
	  • Corrija los errores de compilación y las advertencias con nuevos núcleos y DKMS
	• Actualice a libfabric 2.3.1amzn4.0
	  • Habilite la ruta de datos directa para la ruta del protocolo efa-rdm
	  • Habilite la compatibilidad con ROCr HMEM
	  • Nueva opción FI_OPT_EFA_USE_UNSOLICITED_WRITE_RECV para deshabilitar la grabación no solicitada
	  • Optimice el tiempo de establecimiento de la conexión
	• Se ha agregado libnccl-ofi en RHEL 9, Rocky Linux 9 y Debian 13
		12 de diciembre de 2025

1.45.1	• Actualice a libfabric 2.3.1amzn3.0 • Se corrigió un error que truncaba cq_data a 2 bytes mientras que el proveedor anunciaba la compatibilidad con 4 bytes	26 de noviembre de 2025

Versión	Cambios	Fecha de lanzamiento de la nueva versión

1.45.0	• Actualice a rdma-core 60.amzn0
	  • Ampliación de la consulta DV CQ para devolver el timbre
	• Actualice a libfabric 2.3.1amzn2.0
	  • Compatibilidad con el modo FI_RX_CQ_DATA para efa-direct
	  • Optimización de la publicación de WQE en la ruta directa de la ruta de datos
	  • Corrección de la condición de carrera en el progreso del cntr
	  • Mejora del registro de los mensajes de advertencia
	  • Gestión correcta de la finalización de la RMA en el caso de los pares retirados
	  • Expulsión de las entradas AH del AV implícito cuando se alcanza el límite AH
	• Actualice a libnccl-ofi 1.17.2
	  • Se solucionó un bloqueo en la versión 2.28.x de NCCL que provocaba un error en la inicialización de Libfabric
	  • Se agregó compatibilidad para la familia de instancia g7e
	  •
		17 de noviembre de 2025

Versión	Cambios	Fecha de lanzamiento de la nueva versión
	Se solucionó un problema que provocaba que NCCL intentara utilizar erróneamente una ruta RDMA de GPUDirect en plataformas compatibles con DMA-BUF • Se solucionó el problema de orden de apagado en las NIC que requieren el registro de memoria por dispositivo (Cray Slingshot)	

Versión	Cambios	Fecha de lanzamiento de la nueva versión

1.44.0	• Actualice a rdma-core 59.amzn0
	  • Adición de compatibilidad para vincular QP y CQ a dominios de subprocesos
	  • Adición de compatibilidad para asignar un dominio principal
	  • Adición de compatibilidad para asignar dominios de subprocesos
	  • Adición de verbos directos para consultar QP y CQ
	  • Adición de la opción de crear CQ con memoria externa
	  • Corrección de la encuesta de CQ después de la destrucción de QP
	• Actualice a libfabric 2.3.1amzn1.0
	• Actualice a Open MPI 5.0.8amzn1
	  • Mejoras de funcionalidad
	  • Correcciones de errores
	• Actualice a libnccl-ofi 1.17.1
	  • Es compatible con NCCL v2.28.3-1 y mantiene la compatibilidad con versiones anteriores de NCCL v2.17.1 y posteriores.
	  •
		29 de octubre de 2025

Versión	Cambios	Fecha de lanzamiento de la nueva versión
	La compilación con platform-aws requiere Libfabric v1.22.0amzn4.0 o una versión posterior. Se probó con versiones hasta Libfabric v2.3.1amzn1.0. • Correcciones para respaldar la compatibilidad entre CUDA12 y CUDA13.	
1.43.3	• Actualice al controlador EFA 2.17.3 • Compatibilidad con comunicación punto a punto (P2P) con los controladores NVIDIA 580 • Ajuste el registro de MR para la versión 6.17 y posteriores del kernel	01 de octubre de 2025
1.43.2	• Actualice a libncc-ofi 1.16.3 • Es compatible con NCCL v2.27.7-1 y mantiene la compatibilidad con versiones anteriores de NCCL v2.17.1 y posteriores. • La compilación con platform-aws requiere Libfabric v1.22.0amzn4.0 o una versión posterior. Se probó con versiones de hasta Libfabric 2.1.0amzn5.0. • Habilite el dominio por subproceso de forma predeterminada en todos los tipos de instancias de Amazon EC2 para mejorar el rendimiento de algunas aplicaciones en las que NCCL crea varios subprocesos proxy	15 de agosto de 2025

Versión	Cambios	Fecha de lanzamiento de la nueva versión

1.43.1	• Actualice a libnccl-ofi 1.16.2
	  • Es compatible con NCCL v2.27.6-1 y mantiene la compatibilidad con versiones anteriores de NCCL v2.17.1 y posteriores.
	  • La compilación con platform-aws requiere Libfabric v1.22.0amzn4.0 o una versión posterior. Se probó con versiones de hasta Libfabric 2.1.0amzn4.0.
	  • Se agregó una nueva configuración de plataforma para admitir el uso del complemento NCCL OFI en el tipo de instancia p5.4xlarge de Amazon EC2.
	• Actualice a libfabric 2.1.0amzn5.0
		31 de julio de 2025

Versión	Cambios	Fecha de lanzamiento de la nueva versión

1.43.0	• Actualice a libnccl-ofi 1.16.1
	  • Es compatible con NCCL v2.27.6-1 y mantiene la compatibilidad con versiones anteriores de NCCL v2.17.1 y posteriores.
	  • La compilación con platform-aws requiere Libfabric v1.22.0amzn4.0 o una versión posterior. Se probó con versiones hasta Libfabric 2.1.0amzn3.
	  • Actualice el formato de la velocidad del enlace PCI reportado en el archivo de topología para que coincida con los núcleos 5.7 o posteriores
	  • Se agregó SKIP_NICS_WITHOUT_ACCEL_AT_SAME_PCI_LEVEL para omitir las NIC de Libfabric que no cuentan con un acelerador en el mismo nivel de PCI
	• Actualice al controlador EFA 2.17.2
	• Actualice a efa-nv-peermem 1.2.2
	• Actualice a libfabric 2.1.0amzn4.0
	• Actualice a rdma-core 58.amzn0
	  • Corrija el uso duplicado del índice de solicitud de trabajo
	  • Agregue la longitud de WQE al punto de seguimiento post_send
	•
		25 de julio de 2025

Versión	Cambios	Fecha de lanzamiento de la nueva versión
	Se habilitaron las optimizaciones para las plataformas Graviton • Se eliminó la compatibilidad con Ubuntu 20.04	

Versión	Cambios	Fecha de lanzamiento de la nueva versión

1.42.0	• Actualice al controlador EFA 2.15.3
	• Actualice a efa-nv-peermem 1.2.1
	• Actualice a rdma-core 57.amzn1
	  • Corrija el uso duplicado del índice de solicitud de trabajo
	• Actualice a libfabric 2.1.0amzn3.0
	• Actualice a libnccl-ofi 1.15.0
	  • Es compatible con NCCL 2.26.6-1 y, al mismo tiempo, mantiene la compatibilidad con versiones anteriores a partir de la versión 2.17.1.
	  • La compilación con platform-aws requiere Libfabric v1.22.0amzn4.0 o una versión posterior. Se probó con versiones hasta Libfabric 2.1.0amzn3.
	  • Sistema de compilación y compatibilidad con la plataforma
	  • Se agregó compatibilidad con la plataforma Amazon EC2 P6-B200.
	  • Se cambió el nombre predeterminado de la biblioteca del complemento a libnccl-net-ofi.so y, de forma predeterm inada, se crea un enlace simbólico de libnccl-net-ofi.so a libnccl-net.so para mantener la compatibilidad con versiones anteriores. Esto permite que los usuarios configuren NCCL_NET_PLUGIN=ofi para forzar que NCCL use el complemento OFI para la comunicación. Al especificar --disable-nccl-net-symlink en la configuración, se omite la creación del enlace simbólico, lo que permite instalar varios complementos en el mismo contenedor.
		6 de junio de 2025

Versión	Cambios	Fecha de lanzamiento de la nueva versión

	• Ajustes y mejoras de rendimiento
	  • Se agregó compatibilidad con el optimizador en P6-B200 para las regiones AllReduce, AllGather y ReduceScatter con las máscaras de bits 0x0 y 0x7.
	  • Se actualizó la latencia predeterminada para las plataformas P5en y P6-B200 con base en resultados y análisis empíricos.
	• Actualización a la API NCCL v10, que incluye compatibi lidad con el parámetro trafficClass para la priorización futura del tráfico
	• Se migró la base de código del complemento de C a C++
	• Se agregó compatibilidad para trabajos en los que la cantidad de NIC por GPU difiere entre los distintos sistemas. Consulte la documentación de la variable de entorno de tiempo de ejecución OFI_NCCL_FORCE_NUM _RAILS para obtener más información.	

1.41.0	• Se actualizó rdma-core a la versión 57.amzn0	16 de mayo de 2025
1.40.0	• Se actualizó libfabric a la versión 2.1.0amzn2.0 • Se actualizó rdma-core a la versión 56.0 • Se actualizó efa-config a la versió 1.18. • Se eliminó la compatibilidad con Debian 10 • Se actualizó libnccl-ofi a la versión 1.14.2 • Se incorporó la compatibilidad con CUDA en Libfabric en ARM para Ubuntu y Amazon Linux 2023 • Se incorporó libnccl-ofi en ARM para Ubuntu y Amazon Linux 2023	2 de mayo de 2025

Versión	Cambios	Fecha de lanzamiento de la nueva versión
1.39.0	• Se actualizó libfabric a la versión 2.1.0 • Se actualizó Open MPI a la versión 5.0.6 • Se actualizó libnccl-ofi a la versión 1.14.1 • Se actualizó el controlador de efa a la versión 2.15.0	16 de abril de 2025
1.38.1	• Se actualizó a `Libfabric 1.22.0amzn5.0`	3 de marzo de 2025
1.38.0	• Añada `libnccl-ofi 1.13.2-1`	8 de enero de 2025
1.37.0	• Actualización a `libfabric 1.22.0amzn4.0` • Actualización a `rdma-core 54.amzn0`	18 de noviembre de 2024
1.36.0	• Se agregó la compatibilidad con Debian 12 • Se distribuyó `efa_test.sh` como un script de utilidad en `/opt/amazon/efa/bin` • Se actualizó el controlador de efa a la versión 2.13.0 • Actualización a `libfabric 1.22.0amzn3.0` • Actualización a `rdma-core 54.0` • Se actualizó open mpi a la versión 4.1.7	7 de noviembre de 2024

Versión	Cambios	Fecha de lanzamiento de la nueva versión
1.35.0	• Se actualizó Open MPI a la versión 5.0.5 • Se actualizó PRRTE a la versión 3.0.6 y se cambio de nombre del paquete RPM a prrte-aws • Se cambió el nombre del paquete OpenPMIx RPM a pmix-aws • Se configuraron las opciones de compilación para las compilaciones de dpkg y RPM • Actualización a `Libfabric 1.22.0amzn2.0` • Se actualizó el controlador de efa a la versión 2.12.1	14 de octubre de 2024
1.34.0	• Se eliminó la compatibilidad con CentOS 7 y RHEL 7 • Se agregó `Libfabric 1.22.0amzn1.0` • Se actualizó el paquete efa-config a la versión 1.17	6 de agosto de 2024
1.33.0	• Se actualizó el controlador de efa a la versión 2.10.0 • Actualización a `rdma-core 52.0` • Se actualizó PRRTE a la versión 3.0.5 • Se actualizó Open MPI a la versión 5.0.3 • Se agregó la compatibilidad con la versión 24.04 LTS de Ubuntu • Se eliminó la documentación HTML de OpenPMIX, PRRTE y Open MPI. Los usuarios deben consultar el sitio web oficial. • Se eliminó la compatibilidad con la versión 15.4 y anteriores de openSUSE	20 de junio de 2024

Versión	Cambios	Fecha de lanzamiento de la nueva versión
1.32.0	• Se actualizó el controlador de efa a la versión 2.8.0 • Se actualizó el controlador efa-nv-peermem a la versión 1.1.1 • Se actualizó el paquete efa-config a la versión 1.16 • Se actualizó el paquete efa-profile a la versión 1.7 • Actualización a `rdma-core 50.0` • Actualización a `libfabric 1.21.0amzn1.0` • Se mejoró `efa_test.sh` con la selección de puertos `fi_pingpong` • Se instaló el rdma-core más nuevo desde el sistema cuando sea necesario	18 de abril de 2024
1.31.0	• Se actualizó OpenPMIx a la versión 4.2.8 • Se actualizó PRRTE a la versión 3.0.3 • Se actualizó Open MPI a la versión 5.0.2 y se convirtieron los componentes MCA a DSO. • Actualización a `Libfabric 1.20.1amzn1.0`	7 de marzo de 2024
1.30.0	• Se agregó la versión 4.2.7 de OpenPMIx, instalado en `/opt/amazon/pmix` de forma predeterminada • Se agregó la versión 3.0.2 de PRRTE, instalado en `/opt/amazon/prrte` de forma predeterminada • Se agregó la versión 5.0.0 de Open MPI, instalado en `/opt/amazon/openmpi5` de forma predeterminada • Se actualizó efa-profile a la versión 1.6	Diciembre de 2023
1.29.1	• Se agregó `libfabric 1.19.0amzn4.0`	Diciembre de 2023

Versión	Cambios	Fecha de lanzamiento de la nueva versión
1.29.0	• Se agregó la versión 2.6.0 del controlador del kernel de efa • Se agregó `libfabric 1.19.0amzn3.0`	Noviembre de 2023
1.28.0	• Se actualizó Open MPI a la versión 4.1.6 • Se agregó `libfabric 1.19.0amzn2.0`	Octubre de 2023
1.27.0	• Se agregó el instalador `Libfabric 1.19.0amzn1.0` • Se habilitaron los atómicos integrados en GCC para Open MPI 4	Septiembre de 2023
1.26.1	• `efa_test.sh` : se corrigió un error de reintentos infinitos	Septiembre de 2023
1.26.0	• Se agregó compatibilidad con RHEL 9 • Se corrigió la compilación de depuración en varias distribuciones • Se agregó `libfabric 1.18.2amzn1.0` • `efa_test.sh` : se agregó un reintento para `fi_pingpong`	Septiembre de 2023
1.25.1	• Se agregó `libfabric 1.18.1amzn1.0` • Se actualizaron los tiempos de espera en los scripts de instalación de EFA	Septiembre de 2023
1.25.0	• Se agregó la compatibilidad con Amazon Linux 2023 • Se solucionaron los errores en las pruebas posteriores a la instalación	Julio de 2023
1.24.1	• Se actualizó libfabric a la versión 1.18.1 • Se actualizó el controlador de efa a la versión 2.5.0	Julio de 2023

Versión	Cambios	Fecha de lanzamiento de la nueva versión
1.24.0	• Se agregó `rdma-core 46.0` • Se agregó la versión 2.4.1 del controlador de efa • Se agregó compatibilidad con Debian 11	Junio de 2023
1.23.1	• Se agregó `libfabric 1.18.0amzn2.0`	Junio de 2023
1.23.0	• Se agregó compatibilidad con Debian 10 • Se eliminó la compatibilidad con la versión 18.04 LTS de Ubuntu • Se actualizó del paquete efa-config a la versión 1.14 • Se agregó `libfabric 1.18.0amzn1.0`	Mayo de 2023
1.22.1	• Se actualizó libfabric a la versión 1.17.1	Marzo de 2023
1.22.0	• Se actualizó Open MPI a la versión 4.1.5 • Se actualizó libfabric a la versión 1.17.0 • Se actualizó el paquete efa-config a la versión 1.13	Febrero de 2023
1.21.0	• Se agregó compatibilidad con Rocky Linux 9 OS • Se agregó la versión 2.1.1 del controlador de efa • Se agregó `libfabric 1.16.1amzn3.0` • Se actualizó el paquete efa-config a la versión 1.12	Diciembre de 2022
1.20.0	• Se agregó compatibilidad con Rocky Linux 8 OS. • Se agregó la versión 2.1.0 del controlador de efa. • Se agregó `rdma-core 43.0`. • Se agregó `libfabric 1.16.1amzn1.0`	Noviembre de 2022

Versión	Cambios	Fecha de lanzamiento de la nueva versión
1.19.0	• Se agregó `libfabric 1.16.0` • Se compiló Open MPI con `--enable-orterun-prefix-by-default`	Octubre de 2022
1.18.0	• Se agregó compatibilidad con la versión 22.04 de Ubuntu	Agosto de 2022
1.17.3	• Se actualizó libfabric a la versión `1.16.0~amzn4.0` . El símbolo ~ indica que es una versión preliminar de libfabric 1.16.0. • Se amplió el tiempo de espera de la prueba pingpong posterior a la instalación a 20 segundos	Agosto de 2022
1.17.2	• Se actualizó Libfabric a la versión `1.16.0~amzn3.0` . El símbolo ~ indica que es una versión preliminar de libfabric 1.16.0.	Julio de 2022
1.17.1	• Se actualizó Libfabric a la versión `1.16.0~amzn2.0` . El símbolo ~ indica que es una versión preliminar de libfabric 1.16.0. • Se deshabilitó el proveedor de red experimental al compilar libfabric	Julio de 2022
1.17.0	• Se actualizó `rdma-core` a la versión 41.0 • Se actualizó Open MPI a la versión 4.1.4 • Se actualizó libfabric a la versión `1.16.0~amzn1.0` . El símbolo ~ indica que es una versión preliminar de libfabric 1.16.0.	Julio de 2022

Versión	Cambios	Fecha de lanzamiento de la nueva versión
1.16.0	• Se actualizó libfabric a la versión `1.15.1amzn1.0` ; incluye un cambio de nombre de la biblioteca neuron • Se actualizó efa-config a la versión 1.10 • Se excluyeron los proveedores opx y rxd de la compilación de libfabric	Junio de 2022
1.15.2	• Se actualizó libfabric a la versión 1.14.1	Mayo de 2022
1.15.1	• Se actualizó libfabric a la versión `1.14.0amzn1.0`	Marzo de 2022
1.15.0	• Se corrigió un error que provocaba un error de instalación en la versión 15.3 de Open SuSE • Se eliminó la compatibilidad con la versión 15.2 de Open SuSE (cuando la versión 15.2 de Open SuSE llegó al final de su vida útil) • Se eliminó la compatibilidad con CentOS 8 (cuando CentOS 8 llegó al final de su vida útil) • Se actualizó libfabric a la versión 1.14.0 • Se actualizó el controlador del kernel de efa a la versión 1.16.0 • Se actualizó `rdma-core` a la versión 39.0 • Se actualizó Open MPI a la versión 4.1.2.	Febrero de 2022
1.14.1	• Se actualizó libfabric a la versión `1.13.2amzn1.0` .	Octubre de 2021

Versión	Cambios	Fecha de lanzamiento de la nueva versión
1.14.0	• Se agregó la versión 1.14.2 del controlador del kernel de efa. • Se modificó `-g, --enable-gdr` en `efa_installer.sh` como una opción sin efecto, ya que el controlador de efa más reciente habilita el soporte GDR por defecto. • Se agregó `rdma-core v37.0`. • Se agregó `libfabric 1.13.2`. • Se agregó una lista de paquetes y se comparó los RPM/DEB con la lista durante la instalación para evitar la instalación de paquetes desconocidos. • Se agregó una pausa en el script del instalador para esperar a que se aplique la regla udev después de recargar el controlad or de EFA.	Octubre de 2021
1.13.0	• Se actualizó `rdma-core` a la versión 35.0. • Se actualizó `libfabric` a la versión 1.13.0amzn1.0. • Se agregó la compatibilidad con EFA para CentOS/RHEL 8 en la plataforma Graviton2. • Se agregó una lógica de comparación de versiones en el script del instalador para omitir la instalación del paquete local cuando haya uno instalado en el sistema con una versión superior.	Agosto de 2021
1.12.3	• Actualización del módulo del kernel de EFA a la versión 1.13.0. • Actualización del paquete efa-config a la versión 1.9. Mejora en el cálculo de la reserva de páginas enormes para manejar tamaños predeterminados grandes de páginas enormes.	Julio de 2021

Versión	Cambios	Fecha de lanzamiento de la nueva versión
1.12.2	• Se actualizó el módulo del kernel de EFA a la versión 1.12.3. • Se compilaron los paquetes Debian de Open MPI con `--with-libevent=external` y `--with-hwloc=external` . • Se aumentó el ID de compilación rpm de Open MPI a 2 para corregir un problema de compatibilidad hacia atrás de HWLOC en CentOS 8. • Se eliminó la instalación de los paquetes kernel-devel y kernel-source en SLES15SP2 y la versión 15.2 de openSUSE.	Junio de 2021
1.12.1	• Se actualizó Libfabric a la versión 1.11.2amzon1.1. • Se actualizó el módulo del kernel de EFA a la versión 1.12.1.	Mayo de 2021

Versión	Cambios	Fecha de lanzamiento de la nueva versión
1.12.0	• Se actualizó Open MPI a la versión 4.1.1. • Se actualizó Libfabric a la versión 1.11.2amzn1.0. • Se compiló rdma-core para Amazon Linux 2 con la misma configuración de empaquetado que el rdma-core de AL2. • No se debe forzar `-Wl,--enable-new-dtags` durante la compilación de los RPM de Open MPI. • Se compiló Open MPI con bibliotecas del sistema para hwloc y libevent. • Se actualizó el módulo del kernel de EFA a la versión 1.12.0 • Se actualizó el paquete efa-config a la versión 1.8. Se mejoró el cálculo de la reserva de páginas enormes para instancias de larga duración. • Se actualizó el paquete efa-config a la versión 1.5. Se eliminó el archivo de ajuste colectivo de open mpi que funcionaba como solución temporal para corregir el bloqueo de Open MPI 4.1.0 en P4d. • Se actualizó `rdma-core` a la versión 32.1. • Se eliminó la compatibilidad con Amazon Linux 1 y la versión 16.04 de Ubuntu.	Mayo de 2021
1.11.2	• Se corrigió el bloqueo de Open MPI en instancias P4d mediante el cambio del algoritmo predeterminado usado para implementar MPI_BARRIER, a través de un archivo de configuración. • Se deshabilitó el uso de atómicos incorporados en Open MPI en ARM mediante `--disable-builtin-atomics` para evitar un problema del compilador.	Febrero de 2021

Versión	Cambios	Fecha de lanzamiento de la nueva versión
1.11.1	• Se actualizó Open MPI a la versión 4.1.0. • Se actualizó el paquete efa-config a la versión 1.7. Se mejoró el cálculo del número de reservas de páginas enormes. • Se actualizó el paquete efa-config a la versión 1.3. Incluye la eliminación del archivo de decisiones colectivas innecesario, ya que ahora se usa la versión 4.1.0 de Open MPI.	Diciembre de 2020
1.11.0	• Se agregó compatibilidad con la plataforma Graviton2. • Se actualizó `rdma-core` a la versión 31.2amzn. • Se actualizó Libfabric a la versión 1.11.1amzn1.0. • Se actualizó efa-config a la versión 1.6. • Se actualizó efa-config a la versión 1.2.	Diciembre de 2020
1.10.1	• Se agregó compatibilidad con CentOS/RHEL 8. • Se agregó compatibilidad con la versión 20.04 de Ubuntu. • Se agregó compatibilidad con SUSE Linux Enterprise 15.	Noviembre de 2020
1.10.0	• Se agregó compatibilidad con GPUDirect RDMA para la plataforma P4d. Se usó la opción de instalación `--enable-gdr` para instalar el módulo del kernel y el espacio de usuario compatibles con GDR. • Se actualizó el módulo del kernel de EFA a la versión 1.10.2. • Se actualizó `rdma-core` a la versión 31.amzn0. • Se actualizó Libfabric a la versión 1.11.1. • Se actualizó Open MPI a la versión 4.0.5. • Se actualizó efa-config a la versión 1.5. • Se actualizó efa-config a la versión 1.1. Incluye un archivo de decisiones colectivas de Open MPI mejorado.	Octubre de 2020

Versión	Cambios	Fecha de lanzamiento de la nueva versión
1.9.5	• Se actualizó efa-config a la versión 1.4. Se corrigió un error en el archivo de decisiones colectivas de Open MPI.	Septiembre de 2020
1.9.4	• Se actualizó Open MPI a la versión 4.0.3. • Se actualizó Libfabric a la versión 1.10.1amazon1.1. • Se actualizó `rdma-core` a la versión 28.amzn0.	Julio de 2020
1.9.3	• Se actualizó el módulo del kernel de EFA a la versión 1.6.0. • Se actualizó `rdma-core` a la versión 28.amzn0. • Se actualizó Libfabric a la versión 1.10.1amzn1.1. • Se actualizó efa-config a la versión 1.3. Se agregó un archivo de ajuste de colectivos para Open MPI. • Se omitió la instalación de dkms, porque ya estaba instalado. • Se corrigió el modo de instalación de `--skip-kmod` para que sí funcione.	Junio de 2020
1.8.4	• Se reubicaron los archivos de configuración en los paquetes efa-config y efa-profile para que el administrador de paquetes del sistema operativo pueda rastrearlos. • Se actualizó Open MPI a la versión 4.0.3.	Abril de 2020
1.8.3	• Actualización del módulo del kernel de EFA a la versión 1.5.1. • Se distribuyó el DKMS en algunas plataformas en lugar de confiar en los repositorios de EPEL para aumentar la fiabilidad de la instalación. • En RHEL 7, se instalaron RPM basados en CentOS 7 en lugar de RPM basados en Amazon Linux 2.	Febrero de 2020
1.8.2	• Se reversionó `rdma-core` a la versión 25 debido a una discrepancia en el nombre de dispositivos entre el módulo del kernel y `rdma-core` .	Enero de 2020

Versión	Cambios	Fecha de lanzamiento de la nueva versión
1.8.1	• Se actualizó Libfabric a la versión 1.9.0amzn1.1.	Enero de 2020
1.8.0	• Se actualizó `rdma-core` a la versión 27.0. • Se actualizó el módulo del kernel de EFA a la versión 1.5.0. • Se actualizó Libfabric a la versión 1.9.0amzn1.0. • Se agregó la opción `--minimal` para instalar únicamente el módulo del kernel de EFA y `rdma-core`.	Diciembre de 2019
1.7.1	• Se actualizó Libfabric a la versión 1.8.1amzn1.3.	Diciembre de 2019
1.7.0	• Se agregó el archivo del módulo de Libfabric. • Se actualizó Libfabric a la versión 1.8.1amzn1.1.	Noviembre de 2019
1.6.2	• Se actualizó Open MPI a la versión 1.6.2.	Octubre de 2019
1.6.1	• Se actualizó Libfabric a la versión 1.8.1amzn1.0. • Se actualizó Open MPI a la versión 4.0.1. • Se actualizó `rdma-core` a la versión 26.0.	Octubre de 2019
1.5.4	• Actualización del módulo del kernel de EFA a la versión 1.4.1.	Septiembre de 2019
1.5.3	• Actualización del módulo del kernel de EFA a la versión 1.3.1. • Se evitó la instalación de los paquetes `kernel-devel` o `linux-headers` a menos que se haya estado instalando el controlador del kernel.	Septiembre de 2019
1.5.1	• Se configuraron las páginas enormes únicamente cuando el dispositivo EFA estaba presente.	Agosto de 2019

Versión	Cambios	Fecha de lanzamiento de la nueva versión
1.5.0	• Se actualizó Libfabric a la versión 1.8.0amzn1.1. • Se actualizó `rmda-core` a la versión 25.0.	Agosto de 2019
1.4.1	• Se agregaron rutas de las bibliotecas Libfabric y Open MPI (`/opt/amazon/efa/lib64` y `/opt/amazon/efa/openmpi/lib`) a `/etc/ld.so.conf.d/efa.conf` para garantizar que las bibliotecas compartidas de Open MPI y Libfabric estén ubicadas correctamente.	Julio de 2019
1.4.0	• Se actualizó el módulo del kernel de EFA a la versión 1.3.0. • Se actualizó Libfabric a la versión 1.8.0amzn1.0 • Primera versión compatible con Intel MPI 2019, actualización 4.	Julio de 2019

Topología de Amazon EC2

La topología de Amazon EC2 proporciona una visión jerárquica de la proximidad relativa de la capacidad de computación. Puede utilizar esta información para administrar la infraestructura de computación de alto rendimiento (HPC), machine learning (ML) e IA generativa a escala.

API de disponibles

Amazon EC2 ofrece dos API para comprender la topología de EC2:

- DescribeInstanceTopology
  - Indica la ubicación en la jerarquía de la red de las instancias en ejecución en relación con las demás.
  - Ayuda a optimizar la ubicación en la que se ejecutan las cargas de trabajo en las instancias existentes.
- DescribeCapacityReservationTopology

- Indica dónde se ubicarán las capacidades reservadas en relación con las demás en la jerarquía de la red antes de iniciar las instancias.
- Ayuda a planificar la capacidad al informarle de la ubicación de la capacidad reservada antes de iniciar las instancias.

Ventajas principales

La topología de EC2 proporciona las siguientes ventajas clave:

- Administración de la capacidad: optimice la utilización de los recursos.
- Programación de trabajos: tome decisiones informadas sobre la ubicación de las cargas de trabajo.
- Clasificación de nodos: comprenda la proximidad relativa para optimizar el rendimiento en instancias con acoplamiento ajustado.

Consideraciones

- Las vistas de topología solo están disponibles para los siguientes casos:
  - Instancias con el estado `running`
  - Reservas de capacidad con el estado `pending` o `active`
- Cada vista de topología es única para cada Cuenta de AWS.
- La Consola de administración de AWS no admite la visualización de la topología.
- Si bien la información sobre la topología lo ayuda a comprender la ubicación de las instancias, no puede utilizarla para iniciar una nueva instancia físicamente cerca de una instancia existente. Para influir en la ubicación de las instancias, puede crear reservas de capacidad en los grupos con ubicación en clúster.

Precios

Describir la topología de EC2 no conlleva ningún costo adicional.

Contenido


- Funcionamiento de la topología de Amazon EC2
- Requisitos previos para la topología de Amazon EC2
- Ejemplos de la topología de instancias de Amazon EC2

Funcionamiento de la topología de Amazon EC2

La red AWS está organizada en una jerarquía de capas. Las instancias de EC2 se conectan a la red en la tercera capa o por debajo de ella, según el tipo de instancia. La topología de una instancia se describe mediante un conjunto de nodos, con un nodo en cada capa de la red. El conjunto de nodos en la respuesta de la API DescribeInstanceTopology o DescribeCapacityReservationTopology ofrece una vista descendente de la jerarquía de la red, con el nodo inferior conectado a una instancia.

> **Note**
>
> Algunos tipos de instancias comprenden 4 nodos de red en un conjunto de nodos que representan 4 capas de la red, mientras que otros comprenden 3 nodos de red que representan 3 capas de la red. Para ver los tipos de instancias compatibles, consulte Tipos de instancias.
> Según el tipo de reserva de capacidad, es posible que solo vea 1, 2 o 3 nodos de red.

En el siguiente diagrama, se proporciona una representación visual que se puede utilizar para comprender la topología de EC2. Los nodos de red se identifican como NN1 – NN7. Los valores i, ii y iii identifican las capas de red. Los números 1, 2, 3 y 4 identifican las instancias de EC2. Las instancias se conectan a un nodo de la capa inferior, identificado con iii en el siguiente diagrama. Se puede conectar más de una instancia al mismo nodo.



En este ejemplo:

- La instancia 1 se conecta al nodo de red 4 (NN4) en la capa iii. NN4 se conecta al nodo de red 2 (NN2) en la capa ii y NN2 se conecta al nodo de red 1 (NN1) en la capa i, que es la primera de

la jerarquía de la red en este ejemplo. El conjunto de nodos de red comprende NN1, NN2 y NN4, expresados jerárquicamente desde las capas superiores a la inferior.

- La instancia 2 también se conecta al nodo de red 4 (NN4). La instancia 1 y la instancia 2 comparten el mismo conjunto de nodos de red: NN1, NN2 y NN4.
- La instancia 3 también se conecta al nodo de red 5 (NN5). NN5 se conecta a NN2 y NN2 se conecta a NN1. El conjunto de nodos de red para la instancia 3 es NN1, NN2 y NN5.
- La instancia 4 se conecta al nodo de red 6 (NN6). Su conjunto de nodos de red es NN1, NN3 y NN6.

Al considerar la proximidad de las instancias 1, 2 y 3, las instancias 1 y 2 están más cerca unas de otras porque se conectan al mismo nodo de red (NN4), mientras que la instancia 3 está más alejada porque se conecta a un nodo de red diferente (NN5).

Al considerar la proximidad de todas las instancias de este diagrama, las instancias 1, 2 y 3 están más cerca unas de otras que de la instancia 4 porque comparten NN2 en su conjunto de nodos de red.

Como regla general, si el nodo de red conectado a dos instancias cualquiera es el mismo, estas instancias están físicamente cerca una de la otra, como ocurre con las instancias 1 y 2. Además, cuanto menor sea el número de saltos entre los nodos de red, más cerca estarán las instancias entre sí. Por ejemplo, las instancias 1 y 3 tienen menos saltos a un nodo de red común (NN2) que al nodo de red (NN1) que tienen en común con la instancia 4 y, por lo tanto, están más cerca unas de otras que de la instancia 4.

En este ejemplo, no hay instancias que se ejecuten en el nodo de red 7 (NN7) y, por lo tanto, la salida de la API no incluirá NN7.

Cómo interpretar la salida de DescribeInstanceTopology

Puede describir la topología de las instancias mediante la API DescribeInstanceTopology. La salida proporciona una vista jerárquica de la topología de red subyacente de una instancia.

El siguiente ejemplo de salida corresponde a la información de topología de red de las cuatro instancias del diagrama anterior. A los efectos de este ejemplo, se incluyen comentarios en la salida de ejemplo.

Es importante tener en cuenta la siguiente información de la salida:

- `NetworkNodes` describe el conjunto de nodos de red de una única instancia.

- En cada conjunto de nodos de red, los nodos de red se enumeran en orden jerárquico de arriba a abajo.
- El nodo de red que está conectado a la instancia es el último nodo de red de la lista (la capa inferior).
- Para determinar qué instancias están cerca unas de otras, primero busque los nodos de red comunes en la capa inferior. Si no hay nodos de red comunes en la capa inferior, busque nodos de red comunes en las capas superiores.

En la siguiente salida de ejemplo, `i-1111111111example` y `i-2222222222example` están ubicados más cerca uno del otro en comparación con las demás instancias de este ejemplo porque tienen el nodo de red `nn-4444444444example` en común en la capa inferior.

> **Note**
>
> La respuesta contiene 3 nodos de red o más. Para obtener información sobre la cantidad de nodos de red en la respuesta para cada tipo de instancia compatible, consulte Tipos de instancias.

```
{
    "Instances": [
        {
            "InstanceId": "i-1111111111example",  //Corresponds to instance 1
            "InstanceType": "p4d.24xlarge",
            "GroupName": "ML-group",
            "NetworkNodes": [
                "nn-1111111111example",           //Corresponds to NN1 in layer i
                "nn-2222222222example",           //Corresponds to NN2 in layer ii
                "nn-4444444444example"            //Corresponds to NN4 in layer iii -
 bottom layer, connected to the instance
            ],
            "CapacityBlockId": "null",
            "ZoneId": "usw2-az2",
            "AvailabilityZone": "us-west-2a"
        },
        {
            "InstanceId": "i-2222222222example",  //Corresponds to instance 2
            "InstanceType": "p4d.24xlarge",
            "NetworkNodes": [
```

```
                "nn-1111111111example",           //Corresponds to NN1 - layer i
                "nn-2222222222example",           //Corresponds to NN2 - layer ii
                "nn-4444444444example"            //Corresponds to NN4 - layer iii -
 connected to instance
            ],
            "CapacityBlockId": "null",
            "ZoneId": "usw2-az2",
            "AvailabilityZone": "us-west-2a"
        },
        {
            "InstanceId": "i-3333333333example",  //Corresponds to instance 3
            "InstanceType": "trn1.32xlarge",
            "NetworkNodes": [
                "nn-1111111111example",           //Corresponds to NN1 - layer i
                "nn-2222222222example",           //Corresponds to NN2 - layer ii
                "nn-5555555555example"            //Corresponds to NN5 - layer iii -
 connected to instance
            ],
            "CapacityBlockId": "null",
            "ZoneId": "usw2-az2",
            "AvailabilityZone": "us-west-2a"
        },
        {
            "InstanceId": "i-444444444example",  //Corresponds to instance 4
            "InstanceType": "trn1.2xlarge",
            "NetworkNodes": [
                "nn-1111111111example",          //Corresponds to NN1 - layer i
                "nn-3333333333example",          //Corresponds to NN3 - layer ii
                "nn-6666666666example"           //Corresponds to NN6 - layer iii -
 connected to instance
            ],
            "CapacityBlockId": "null",
            "ZoneId": "usw2-az2",
            "AvailabilityZone": "us-west-2a"
        }
    ],
    "NextToken": "SomeEncryptedToken"
}
```

Cómo interpretar la salida de DescribeCapacityReservationTopology

Puede describir la topología de la reserva de capacidad mediante la API DescribeCapacityReservationTopology. La salida proporciona una vista jerárquica de la topología de red subyacente de la capacidad reservada.

El siguiente ejemplo de salida corresponde a la información de topología de red del diagrama anterior. A los efectos de este ejemplo, se incluyen comentarios en la salida de ejemplo.

Es importante tener en cuenta la siguiente información de la salida:

- `NetworkNodes` describe el conjunto de nodos de red de una única reserva de capacidad.
- En cada conjunto de nodos de red, los nodos de red se enumeran en orden jerárquico de arriba a abajo.
- El nodo de red que está conectado a la reserva de capacidad es el último nodo de red de la lista (la capa inferior).
- Para determinar si las reservas de capacidad estarán cerca unas de otras, primero tiene que buscar los nodos de red comunes en la capa inferior de la salida. Si no hay nodos de red comunes en la capa inferior, busque nodos de red comunes en las capas superiores.

En el siguiente ejemplo de salida, `cr-1111111111example` se encuentra en `nn-2222222222example` y `cr-2222222222example` se encuentra en `nn-3333333333example`. Como las reservas de capacidad se encuentran en distintos nodos de red en `layer ii`, la comunicación entre las instancias de una reserva de capacidad y las instancias de la otra reserva de capacidad será ineficiente.

> **Note**
>
> La respuesta contiene 1, 2 o 3 nodos de red en función del tipo de reserva de capacidad.

```
{
    "CapacityReservations": [
        {
            "CapacityReservationId": "cr-1111111111example",
            "CapacityBlockId": "null",
            "State": "active",
```

```
            "InstanceType": "p4d.24xlarge",
            "NetworkNodes": [
                "nn-1111111111example",      //Corresponds to NN1 - layer i
                "nn-2222222222example"       //Corresponds to NN2 - layer ii
                // Visibility of additional nodes requires an instance launch and
                // the DescribeInstanceTopology API
            ],
            "AvailabilityZone": "us-west-2a"
        },
        {
            "CapacityReservationId": "cr-2222222222example",
            "CapacityBlockId": "null",
            "State": "active",
            "InstanceType": "trn1.2xlarge",
            "NetworkNodes": [
                "nn-1111111111example",      //Corresponds to NN1 - layer i
                "nn-3333333333example"       //Corresponds to NN3 - layer ii
                // Visibility of additional nodes requires an instance launch and
                // the DescribeInstanceTopology API
            ],
            "AvailabilityZone": "us-west-2a"
        }
    ],
    "NextToken": "SomeEncryptedToken"
}
```

Diferencias entre DescribeInstanceTopology y DescribeCapacityReservationTopology

En la siguiente tabla se comparan las principales diferencias entre las API DescribeInstanceTopology y DescribeCapacityReservationTopology:

Punto de comparación	DescribeInstanceTopology	DescribeCapacityReservation Topology
Fase de uso	Tras la inicialización (modo de ejecución)	Antes de la inicialización (modo de planificación y administración)
Finalidad principal	Optimización de las cargas de trabajo en las instancias en ejecución	Planificación de la capacidad y administración de la reserva de capacidad (fusión, división,

Punto de comparación	DescribeInstanceTopology	DescribeCapacityReservationTopology
		asignación) antes de la inicialización de la instancia
Número de nodos de red	Muestra todos los nodos de una instancia en ejecución . Si la instancia está en una reserva de capacidad, los primeros nodos coincidirán con la topología de reserva de capacidad correspon diente, seguidos de los nodos adicionales que se conectarán a la instancia.	Muestra un conjunto parcial de nodos, que varían según el estado (`pending` o `active`) y el tipo de la reserva de capacidad.*
Estado	Las instancias deben tener el estado `running`	Las reservas de capacidad deben tener el estado `pending` o `active`
Casos de uso	• Optimización de la carga de trabajo • Ajuste del rendimiento • Análisis de la topología en tiempo de ejecución	• Planificación de la capacidad • Administración de la reserva de capacidad (fusión/d ivisión/asignación) • Evaluación de la topología antes de la inicialización

* En el caso de los bloques de capacidad para Ultraservers, el conjunto de nodos de red es el mismo que al describir la topología de una reserva de capacidad `active` o su instancia en ejecución.

Requisitos previos para la topología de Amazon EC2

Para describir la topología de Amazon EC2, asegúrese de que las instancias y reservas de capacidad cumplan los siguientes requisitos previos.

Requisitos previos para:

- Regiones de AWS
- Tipos de instancias
- Estado
- Permisos de IAM

Regiones de AWS

admitidas Regiones de AWS:

- EE. UU. Este (Norte de Virginia), EE. UU. Este (Ohio), EE. UU. Oeste (Norte de California), EE. UU. Oeste (Oregón)
- África (Ciudad del Cabo)
- Asia-Pacífico (Yakarta), Asia-Pacífico (Hong Kong), Asia-Pacífico (Hyderabad), Asia-Pacífico (Melbourne), Asia-Pacífico (Mumbai), Asia-Pacífico (Osaka), Asia-Pacífico (Seúl), Asia-Pacífico (Singapur), Asia-Pacífico (Sídney), Asia-Pacífico (Tokio)
- Canadá (centro)
- Europa (Fráncfort), Europa (Irlanda), Europa (Londres), Europa (París), Europa (España), Europa (Estocolmo), Europa (Zúrich)
- Israel (Tel Aviv)
- Medio Oriente (Baréin), Medio Oriente (EAU)
- América del Sur (São Paulo)
- AWS GovCloud (Oeste de EE. UU.)
- AWS European Sovereign Cloud (Germany)

La API DescribeCapacityReservationTopology no se admite en Israel (Tel Aviv) y AWS GovCloud (Oeste de EE. UU.).

Tipos de instancias

Tipos de instancias admitidas:

- Devuelve 3* nodos de red en la respuesta
  - `g6e.xlarge` | `g6e.2xlarge` | `g6e.4xlarge` | `g6e.8xlarge` | `g6e.12xlarge` | `g6e.16xlarge` | `g6e.24xlarge` | `g6e.48xlarge` | `g7e.2xlarge` | `g7e.4xlarge` | `g7e.8xlarge` | `g7e.12xlarge` | `g7e.24xlarge` | `g7e.48xlarge`

  - `hpc6a.48xlarge` | `hpc6id.32xlarge` | `hpc7g.4xlarge` | `hpc7g.8xlarge` | `hpc7g.16xlarge` | `hpc7a.12xlarge` | `hpc7a.24xlarge` | `hpc7a.48xlarge` | `hpc7a.96xlarge` | `hpc8a.96xlarge`
  - `p3dn.24xlarge` | `p4d.24xlarge` | `p4de.24xlarge` | `p5.48xlarge` | `p5e.48xlarge` | `p5en.48xlarge` | `p6e-gb200.36xlarge`
  - `trn1.2xlarge` | `trn1.32xlarge` | `trn1n.32xlarge` | `trn2.48xlarge` | `trn2u.48xlarge`
- Devuelve 4* nodos de red en la respuesta
  - `p6-b200.48xlarge` | `p6-b300.48xlarge`

* La cantidad de nodos de red devueltos solo se aplica cuando se utiliza la API DescribeInstanceTopology. En el caso de la API DescribeCapacityReservationTopology, la cantidad de nodos de red devueltos variará según el tipo y el estado de la reserva de capacidad.

Los tipos de instancia disponibles varían según la región. Para obtener más información, consulte Tipos de instancias de Amazon EC2 por región.

Estado

- Para `DescribeInstanceTopology`: las instancias deben tener el estado `running`.
- Para `DescribeCapacityReservationTopology`: las reservas de capacidad deben tener el estado `pending` o `active`.

No puede obtener información sobre la topología de las instancias o las reservas de capacidad en ningún otro estado.

Permisos de IAM

La identidad de IAM (usuario, grupo de usuarios o rol) requiere los siguientes permisos:

- `ec2:DescribeInstanceTopology`
- `ec2:DescribeCapacityReservationTopology`

Ejemplos de la topología de instancias de Amazon EC2

Puede usar el comando describe-instance-topology para describir la topología de las instancias de EC2. Además, puede usar el comando describe-capacity-reservation-topology para describir la topología de las reservas de capacidad.

Si utiliza el comando `describe-instance-topology` o `describe-capacity-reservation-topology` sin parámetros ni filtros, en la respuesta se incluirán todas las instancias o reservas de capacidad (según el comando utilizado) que coincidan con los tipos de instancias compatibles con este comando en la región especificada. Para especificar la región, incluya el parámetro `--region` o establezca una región predeterminada. Para obtener más información sobre cómo establecer una región predeterminada, consulte Selección de una región para los recursos de Amazon EC2.

Puede incluir parámetros para devolver instancias o reservas de capacidad que coincidan con los ID de instancia o reserva de capacidad o los nombres de los grupos de ubicación especificados. También puede incluir filtros para devolver instancias o reservas de capacidad que coincidan con un tipo o familia de instancias específico, o instancias o reservas de capacidad en una zona de disponibilidad o zona local específica. Puede incluir un único parámetro o filtro, o una combinación de parámetros y filtros.

La salida está paginada, con hasta 20 instancias o reservas de capacidad por página de forma predeterminada. Puede especificar hasta 100 instancias o reservas de capacidad por página mediante el parámetro `--max-results`.

Para obtener más información, consulte describe-instance-topology y describe-reservation-topology-topology.

Permisos necesarios

Los siguientes permisos son necesarios:

- `ec2:DescribeInstanceTopology`: para describir la topología de la instancia
- `ec2:DescribeCapacityReservationTopology`: para describir la topología de reserva de capacidad

Ejemplos

- Ejemplo 1: DescribeInstanceTopology: ID de instancia
- Ejemplo 2: DescribeInstanceTopology: parámetro del nombre de grupo de ubicación

- Ejemplo 3: DescribeInstanceTopology: filtro de tipo de instancia
  - Ejemplo 3a: filtro de coincidencia exacta para un tipo de instancia específico
  - Ejemplo 3b: filtro comodín para una familia de instancias
  - Ejemplo 3c: filtros combinados de familia de instancias y coincidencia exacta
- Ejemplo 4: DescribeInstanceTopology: filtro de ID de zona
  - Ejemplo 4a: filtro de zona de disponibilidad
  - Ejemplo 4b: filtro de zona local
  - Ejemplo 4c: filtros combinados de zona de disponibilidad y zona local
- Ejemplo 5: DescribeInstanceTopology: filtros de tipo de instancia e ID de zona
- Ejemplo 6: DescribeCapacityReservationTopology: ID de reserva de capacidad
- Ejemplo 7: DescribeCapacityReservationTopology: filtro de tipo de instancia

Ejemplo 1: DescribeInstanceTopology: ID de instancia

AWS CLI

Para describir la topología de instancias específicas

Utilice el comando describe-instance-topology con el parámetro `--instance-ids`. En el resultado se incluyen solo las instancias que coincidan con los ID de instancia especificados.

```
aws ec2 describe-instance-topology \
    --region us-west-2 \
    --instance-ids i-1111111111example i-2222222222example
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "Instances": [
        {
            "InstanceId": "i-1111111111example",
            "InstanceType": "p4d.24xlarge",
            "GroupName": "ML-group",
            "NetworkNodes": [
                "nn-1111111111example",
                "nn-2222222222example",
                "nn-3333333333example"
```

```
            ],
            "CapacityBlockId": "null",
            "ZoneId": "usw2-az2",
            "AvailabilityZone": "us-west-2a"
        },
        {
            "InstanceId": "i-2222222222example",
            "InstanceType": "trn1n.32xlarge",
            "GroupName": "HPC-group",
            "NetworkNodes": [
                "nn-1111111111example",
                "nn-2222222222example",
                "nn-3214313214example"
            ],
            "CapacityBlockId": "null",
            "ZoneId": "usw2-az2",
            "AvailabilityZone": "us-west-2a"
        }
    ],
    "NextToken": "SomeEncryptedToken"
}
```

PowerShell

Para describir la topología de instancias específicas

Utilice el cmdlet Get-EC2InstanceTopology.

```
Get-EC2InstanceTopology `
    -InstanceId i-1111111111example, i-2222222222example
```

Ejemplo 2: DescribeInstanceTopology: parámetro del nombre de grupo de ubicación

AWS CLI

Para describir la topología de las instancias en un grupo de ubicación específico

Utilice el comando describe-instance-topology con el parámetro `group-names`. En el resultado solo se incluyen las instancias que estén en cualquiera de los grupos de ubicación especificados.

```
aws ec2 describe-instance-topology \
    --region us-west-2 \
```

```
    --group-names ML-group HPC-group
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "Instances": [
        {
            "InstanceId": "i-1111111111example",
            "InstanceType": "p4d.24xlarge",
            "GroupName": "ML-group",
            "NetworkNodes": [
                "nn-1111111111example",
                "nn-2222222222example",
                "nn-3333333333example"
            ],
            "CapacityBlockId": "null",
            "ZoneId": "usw2-az2",
            "AvailabilityZone": "us-west-2a"
        },
        {
            "InstanceId": "i-2222222222example",
            "InstanceType": "trn1n.32xlarge",
            "GroupName": "HPC-group",
            "NetworkNodes": [
                "nn-1111111111example",
                "nn-2222222222example",
                "nn-3214313214example"
            ],
            "CapacityBlockId": "null",
            "ZoneId": "usw2-az2",
            "AvailabilityZone": "us-west-2a"
        }
    ],
    "NextToken": "SomeEncryptedToken"
}
```

PowerShell

Para describir la topología de las instancias en un grupo de ubicación específico

Utilice el cmdlet Get-EC2InstanceTopology.

```
Get-EC2InstanceTopology `
```

```
    -GroupName ML-group, HPC-group
```

Ejemplo 3: DescribeInstanceTopology: filtro de tipo de instancia

Puede filtrar por un tipo de instancia específico (coincidencia exacta) o por una familia de instancias (con un comodín). También puede combinar un filtro de tipo de instancia y un filtro de familia de instancias específicos.

Ejemplo 3a: filtro de coincidencia exacta para un tipo de instancia específico

AWS CLI

Para describir la topología de las instancias con un tipo de instancia específico

Utilice el comando describe-instance-topology con el filtro `instance-type`. El resultado incluye solo las instancias con el tipo de instancia especificado.

```
aws ec2 describe-instance-topology \
    --region us-west-2 \
    --filters Name=instance-type,Values=trn1n.32xlarge
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "Instances": [
        {
            "InstanceId": "i-2222222222example",
            "InstanceType": "trn1n.32xlarge",
            "NetworkNodes": [
                "nn-1111111111example",
                "nn-2222222222example",
                "nn-3333333333example"
            ],
            "CapacityBlockId": "null",
            "ZoneId": "usw2-az2",
            "AvailabilityZone": "us-west-2a"
        }
    ],
    "NextToken": "SomeEncryptedToken"
}
```

PowerShell

Para describir la topología de las instancias con un tipo de instancia específico

Utilice el cmdlet Get-EC2InstanceTopology.

```
Get-EC2InstanceTopology `
    -Filter @{Name="instance-type"; Values="trn1n.32xlarge"}
```

Ejemplo 3b: filtro comodín para una familia de instancias

AWS CLI

Para describir la topología de las instancias con una familia de instancias específica

Utilice el comando describe-instance-topology con el filtro `instance-type`. El resultado incluye solo las instancias de la familia de instancias especificada.

```
aws ec2 describe-instance-topology \
    --region us-west-2 \
    --filters Name=instance-type,Values=trn1*
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "Instances": [
        {
            "InstanceId": "i-2222222222example",
            "InstanceType": "trn1n.32xlarge",
            "NetworkNodes": [
                "nn-1111111111example",
                "nn-2222222222example",
                "nn-3333333333example"
            ],
            "CapacityBlockId": "null",
            "ZoneId": "usw2-az2",
            "AvailabilityZone": "us-west-2a"
        },
        {
            "InstanceId": "i-3333333333example",
            "InstanceType": "trn1.32xlarge",
```

```
            "NetworkNodes": [
                "nn-1212121212example",
                "nn-1211122211example",
                "nn-1311133311example"
            ],
            "CapacityBlockId": "null",
            "ZoneId": "usw2-az4",
            "AvailabilityZone": "us-west-2d"
        },
        {
            "InstanceId": "i-444444444example",
            "InstanceType": "trn1.2xlarge",
            "NetworkNodes": [
                "nn-1111111111example",
                "nn-5434334334example",
                "nn-1235301234example"
            ],
            "CapacityBlockId": "null",
            "ZoneId": "usw2-az2",
            "AvailabilityZone": "us-west-2a"
        }
    ],
    "NextToken": "SomeEncryptedToken"
}
```

PowerShell

Para describir la topología de las instancias con una familia de instancias específica

Utilice el cmdlet Get-EC2InstanceTopology.

```
Get-EC2InstanceTopology `
    -Filter @{Name="instance-type"; Values="trn1*"}
```

Ejemplo 3c: filtros combinados de familia de instancias y coincidencia exacta

AWS CLI

Para describir la topología de instancias con una familia de instancias o un tipo de instancia

Utilice el comando describe-instance-topology con el filtro `instance-type`. El resultado incluye solo las instancias que cumplen los criterios especificados.

```
aws ec2 describe-instance-topology \
    --region us-west-2 \
    --filters "Name=instance-type,Values=p4d*,trn1n.32xlarge"
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "Instances": [
        {
            "InstanceId": "i-1111111111example",
            "InstanceType": "p4d.24xlarge",
            "GroupName": "ML-group",
            "NetworkNodes": [
                "nn-1111111111example",
                "nn-2222222222example",
                "nn-3333333333example"
            ],
            "CapacityBlockId": "null",
            "ZoneId": "usw2-az2",
            "AvailabilityZone": "us-west-2a"
        },
        {
            "InstanceId": "i-2222222222example",
            "InstanceType": "trn1n.32xlarge",
            "NetworkNodes": [
                "nn-1111111111example",
                "nn-2222222222example",
                "nn-4343434343example"
            ],
            "CapacityBlockId": "null",
            "ZoneId": "usw2-az2",
            "AvailabilityZone": "us-west-2a"
        }
    ],
    "NextToken": "SomeEncryptedToken"
}
```

PowerShell

Para describir la topología de instancias con una familia de instancias o un tipo de instancia

Utilice el cmdlet Get-EC2InstanceTopology.

```
Get-EC2InstanceTopology `
    -Filter @{Name="instance-type"; Values="p4d*", "trn1n.32xlarge"}
```

Ejemplo 4: DescribeInstanceTopology: filtro de ID de zona

Puede usar el filtro `zone-id` para filtrar por zona de disponibilidad o zona local. También puede combinar un filtro de zona de disponibilidad y un filtro de zona local.

Ejemplo 4a: filtro de zona de disponibilidad

AWS CLI

Para describir la topología de instancias en una zona de disponibilidad específica

Utilice el comando describe-instance-topology con el filtro `zone-id`. En el resultado se incluyen solo las instancias de la zona de disponibilidad especificada.

```
aws ec2 describe-instance-topology \
    --region us-east-1 \
    --filters Name=zone-id,Values=use1-az1
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "Instances": [
        {
            "InstanceId": "i-2222222222example",
            "InstanceType": "trn1n.32xlarge",
            "NetworkNodes": [
                "nn-1111111111example",
                "nn-2222222222example",
                "nn-3214313214example"
            ],
            "CapacityBlockId": "null",
            "ZoneId": "use1-az1",
            "AvailabilityZone": "us-east-1a"
        }
    ],
    "NextToken": "SomeEncryptedToken"
}
```

PowerShell

Para describir la topología de instancias en una zona de disponibilidad específica

Utilice el cmdlet Get-EC2InstanceTopology.

```
Get-EC2InstanceTopology `
    -Filter @{Name="zone-id"; Values="use1-az1"}
```

Ejemplo 4b: filtro de zona local

AWS CLI

Para describir la topología de instancias en una zona local específica

Utilice el comando describe-instance-topology con el filtro `zone-id`. En el resultado se incluyen solo las instancias de la zona local especificada.

```
aws ec2 describe-instance-topology \
    --region us-east-1 \
    --filters Name=zone-id,Values=use1-atl2-az1
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "Instances": [
        {
            "InstanceId": "i-1111111111example",
            "InstanceType": "p4d.24xlarge",
            "GroupName": "ML-group",
            "NetworkNodes": [
                "nn-1111111111example",
                "nn-2222222222example",
                "nn-3333333333example"
            ],
            "CapacityBlockId": "null",
            "ZoneId": "use1-atl2-az1",
            "AvailabilityZone": "us-east-1-atl-2a"
        }
    ],
    "NextToken": "SomeEncryptedToken"
```

```
}
```

PowerShell

Para describir la topología de instancias en una zona local específica

Utilice el cmdlet Get-EC2InstanceTopology.

```
Get-EC2InstanceTopology `
    -Filter @{Name="zone-id"; Values="use1-atl2-az1"}
```

Ejemplo 4c: filtros combinados de zona de disponibilidad y zona local

AWS CLI

Para describir la topología de las instancias en una zona específica

Utilice el comando describe-instance-topology con el filtro `zone-id`. En el resultado se incluyen solo las instancias que estén en cualquiera de las zonas especificadas.

```
aws ec2 describe-instance-topology \
    --region us-east-1 \
    --filters Name=zone-id,Values=use1-az1,use1-atl2-az1
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "Instances": [
        {
            "InstanceId": "i-1111111111example",
            "InstanceType": "p4d.24xlarge",
            "GroupName": "ML-group",
            "NetworkNodes": [
                "nn-1111111111example",
                "nn-2222222222example",
                "nn-3333333333example"
            ],
            "CapacityBlockId": "null",
            "ZoneId": "use1-atl2-az1",
            "AvailabilityZone": "us-east-1-atl-2a"
        },
```

```
        {
            "InstanceId": "i-2222222222example",
            "InstanceType": "trn1n.32xlarge",
            "NetworkNodes": [
                "nn-1111111111example",
                "nn-2222222222example",
                "nn-3214313214example"
            ],
            "CapacityBlockId": "null",
            "ZoneId": "use1-az1",
            "AvailabilityZone": "us-east-1a"
        }
    ],
    "NextToken": "SomeEncryptedToken"
}
```

PowerShell

Para describir la topología de las instancias en una zona específica

Utilice el cmdlet Get-EC2InstanceTopology.

```
Get-EC2InstanceTopology `
    -Filter @{Name="zone-id"; Values="use1-az1", "use1-atl2-az1"}
```

Ejemplo 5: DescribeInstanceTopology: filtros de tipo de instancia e ID de zona

Puede combinar los filtros en un único comando.

AWS CLI

Para describir la topología de las instancias con tipos de instancias, familias de instancias y zonas específicos

Utilice el comando describe-instance-topology con los filtros `instance-type` y `zone-id`. La respuesta contiene todas las instancias con cualquiera de los tipos de instancias especificados y que se encuentran en cualquiera de las zonas especificadas.

```
aws ec2 describe-instance-topology \
    --region us-east-1 \
    --filters "Name=instance-type,Values=p4d*,trn1n.32xlarge" \
```

```
            "Name=zone-id,Values=use1-az1,use1-atl2-az1"
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "Instances": [
        {
            "InstanceId": "i-1111111111example",
            "InstanceType": "p4d.24xlarge",
            "GroupName": "ML-group",
            "NetworkNodes": [
                "nn-1111111111example",
                "nn-2222222222example",
                "nn-3333333333example"
            ],
            "CapacityBlockId": "null",
            "ZoneId": "use1-atl2-az1",
            "AvailabilityZone": "us-east-1-atl-2a"
        },
        {
            "InstanceId": "i-2222222222example",
            "InstanceType": "trn1n.32xlarge",
            "NetworkNodes": [
                "nn-1111111111example",
                "nn-2222222222example",
                "nn-3214313214example"
            ],
            "CapacityBlockId": "null",
            "ZoneId": "use1-az1",
            "AvailabilityZone": "us-east-1a"
        }
    ],
    "NextToken": "SomeEncryptedToken"
}
```

PowerShell

Para describir la topología de las instancias con tipos de instancias, familias de instancias y zonas específicos

Utilice el cmdlet Get-EC2InstanceTopology.

```
Get-EC2InstanceTopology `
```

```
    -Filter @{Name="instance-type"; Values="p4d*", "trn1n.32xlarge"} `
            @{Name="zone-id"; Values="use1-az1", "use1-atl2-az1"}
```

Ejemplo 6: DescribeCapacityReservationTopology: ID de reserva de capacidad

AWS CLI

Descripción de la topología de las reservas de capacidad específicas

Utilice el comando describe-capacity-reservation-topology con el parámetro `capacity-reservation-id`. La salida incluye solo las reservas de capacidad que coinciden con los ID de reserva de capacidad especificados.

```
aws ec2 describe-capacity-reservation-topology \
    --region us-east-1 \
    --capacity-reservation-id cr-1111111111example cr-2222222222example
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "CapacityReservations": [
        {
            "CapacityReservationId": "cr-1111111111example",
            "CapacityBlockId": "null",
            "State": "active",
            "InstanceType": "p5.48xlarge",
            "NetworkNodes": [
                "nn-1111111111example",
                "nn-2222222222example"
            ],
            "AvailabilityZone": "us-east-1a"
        },
        {
            "CapacityReservationId": "cr-2222222222example",
            "CapacityBlockId": "null",
            "State": "active",
            "InstanceType": "p5en.48xlarge",
            "NetworkNodes": [
                "nn-1111111111example",
                "nn-2222222222example"
            ],
```

```
            "AvailabilityZone": "us-east-1a"
        }
    ],
    "NextToken": "SomeEncryptedToken"
}
```

PowerShell

Descripción de la topología de las reservas de capacidad específicas

Utilice el cmdlet Get-EC2CapacityReservationTopology.

```
Get-EC2CapacityReservationTopology `
    -CapacityReservationId cr-1111111111example cr-2222222222example
```

Ejemplo 7: DescribeCapacityReservationTopology: filtro de tipo de instancia

Puede filtrar por un tipo de instancia específico (coincidencia exacta) o por una familia de instancias (con un comodín). También puede combinar un filtro de tipo de instancia y un filtro de familia de instancias específicos.

AWS CLI

Descripción de la topología de las reservas de capacidad con un tipo de instancia específico

Utilice el comando describe-capacity-reservation-topology con el filtro `instance-type`. La respuesta contiene cualquier instancia con el tipo de instancia especificado.

```
aws ec2 describe-capacity-reservation-topology \
    --region us-east-1 \
    --filters Name=instance-type,Values=p5en.48xlarge
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "CapacityReservations": [
        {
            "CapacityReservationId": "cr-2222222222example",
            "CapacityBlockId": "null",
            "State": "active",
            "InstanceType": "p5en.48xlarge",
```

```
            "NetworkNodes": [
                "nn-1111111111example",
                "nn-2222222222example"
            ],
            "AvailabilityZone": "us-east-1a"
        }
    ],
    "NextToken": "SomeEncryptedToken"
}
```

PowerShell

Descripción de la topología de las reservas de capacidad con un tipo de instancia específico

Utilice el cmdlet Get-EC2CapacityReservationTopology.

```
Get-EC2CapacityReservationTopology `
    -Filter @{Name="instance-type"; Values="p5en.48xlarge"}
```

Grupos de ubicación para instancias de Amazon EC2

Para satisfacer las necesidades de su carga de trabajo, puede iniciar un grupo de instancias de EC2 interdependientes en un grupo de ubicación para influir en su ubicación.

Dependiendo del tipo de carga de trabajo, puede crear un grupo de ubicación con una de las siguientes estrategias de ubicación:

- Clúster: agrupa las instancias unas cerca de otras dentro de una zona de disponibilidad. Esta estrategia permite que las cargas de trabajo alcancen el rendimiento de red de baja latencia necesario para la comunicación estrechamente acoplada entre nodos, típica de las aplicaciones de computación de alto rendimiento (HPC).
- Partición: distribuye las instancias entre particiones lógicas para que los grupos de instancias de una partición no compartan el hardware subyacente con los grupos de instancias de otras particiones. Esta estrategia suelen utilizarla grandes cargas de trabajo distribuidas y replicadas, como Hadoop, Cassandra y Kafka.
- Reparto: coloca estrictamente un pequeño grupo de instancias en distintos equipos de hardware subyacentes para reducir los fallos correlacionados.
- Tiempo de precisión: coloca las instancias en hardware compatible con acceso directo a orígenes de hora de alta precisión en la infraestructura de AWS.

Los grupos de ubicación son opcionales. Si no inicia las instancias en un grupo de ubicación, EC2 intenta colocar las instancias de forma que todas las instancias se distribuyan en el hardware subyacente para minimizar los errores correlacionados.

Precios

La creación de un grupo de ubicación no supone ningún cargo adicional.

Reglas y limitaciones

Antes de utilizar grupos de ubicación, tenga en cuenta las siguientes reglas:

- Una instancia se puede colocar en un grupo de ubicación a la vez; no puede colocar una instancia en varios grupos de ubicación.
- No se pueden fusionar grupos de ubicación.
- Las reservas de capacidad bajo demanda y las instancias reservadas de zona permiten reservar capacidad para instancias de EC2 en zonas de disponibilidad. Al iniciar una instancia, si los atributos de la instancia coinciden con los especificados en una reserva de capacidad bajo demanda o una instancia reservada de zona, la instancia utiliza automáticamente la capacidad reservada. Esto también se aplica si inicia la instancia en un grupo con ubicación.
- No se puede iniciar host dedicados en grupos de ubicación.
- No se puede iniciar una instancia de spot que esté configurada para detenerse o hibernar en caso de interrupción en un grupo de ubicación.

Contenido

- Estrategias de ubicación para los grupos de ubicación
- Creación de un grupo con ubicación para instancias de EC2
- Cambio de la ubicación de una instancia de EC2
- Eliminar un grupo de ubicación
- Grupos con ubicación compartido
- Grupos de ubicación en AWS Outposts

Estrategias de ubicación para los grupos de ubicación

Puede crear un grupo con ubicación para sus instancias de EC2 mediante una de las siguientes estrategias de ubicación.

Estrategias de ubicación

- Grupos de ubicación en clúster
- Grupos de ubicación de particiones
- Grupos de ubicación distribuida
- Grupos con ubicación de tiempo de precisión

Grupos de ubicación en clúster

Un grupo de ubicación en clúster es una agrupación lógica de instancias en una misma zona de disponibilidad. Las instancias no están aisladas en un solo rack. Un grupo con ubicación en clúster puede abarcar redes privadas virtuales (VPC) interconectadas en la misma región. Las instancias del mismo grupo de ubicación en clúster disfrutan de un límite de rendimiento por flujo más alto para el tráfico TCP/IP y se colocan en el mismo segmento de ancho de banda con una alta capacidad de biseccionado de la red.

La imagen siguiente muestra las instancias colocadas en un grupo con ubicación en clúster.



Los grupos con ubicación en clúster están recomendados para aplicaciones que se benefician de una baja latencia de red, un elevado rendimiento de la red o ambas cosas. También son recomendables cuando la mayor parte del tráfico de red se da entre las instancias del grupo. Para proporcionar la latencia más baja y el mayor rendimiento de red de paquetes por segundo para el grupo de ubicación, elija un tipo de instancia que admita redes mejoradas. Para obtener más información, consulte Redes mejoradas.

Puede garantizar que las instancias lanzadas en un grupo con ubicación en clúster se coloquen en hardware con capacidades de tiempo de precisión especificando un grupo de ubicación de tiempo de

precisión principal al crear el grupo con ubicación en clúster. Utilice el parámetro `--parent-group-id` al crear el grupo con ubicación en clúster para establecer esta relación.

Le recomendamos que lance las instancias de la siguiente forma:

- Utilice una única solicitud de inicialización para iniciar el número de instancias que necesite en el grupo de ubicación.
- Utilice el mismo tipo de instancia con todas las instancias del grupo de ubicación.

Si intenta añadir más instancias al grupo de ubicación más adelante, o si intenta iniciar más de un tipo de instancia en el grupo de ubicación, aumenta las posibilidades de obtener un error de capacidad insuficiente.

Si detiene una instancia en un grupo de ubicación y, a continuación, la vuelve a iniciar, se seguirá ejecutando en el grupo de ubicación. No obstante, si no hay suficiente capacidad para la instancia, se generará un error al iniciarla.

Si recibe un error de capacidad al iniciar una instancia en un grupo de ubicación que ya tiene instancias en ejecución, detenga e inicie todas las instancias en el grupo de ubicación y vuelva a intentar la inicialización. Al iniciar las instancias, es posible que se migren a hardware que tenga capacidad para todas las instancias solicitadas.

Reglas y limitaciones

Los grupos de ubicación en clúster están sujetos a las siguientes reglas:


- Se admiten los siguientes tipos de instancias:
  - Instancias de la generación actual, excepto instancias de rendimiento ampliable (por ejemplo, T2), instancias Mac1 e instancias M7i-flex.
  - Las siguientes instancias de la generación anterior: A1, C3, C4, I2, M4, R3 y R4.
- Un grupo de ubicación en clúster no puede abarcar varias zonas de disponibilidad.
- La máxima velocidad de tráfico de rendimiento de red entre dos instancias en un grupo de ubicación en clúster está limitada por la más lenta de las dos instancias. Para aplicaciones que requieran un rendimiento elevado, elija un tipo de instancia con conexión de red que cumpla con sus requisitos.
- Las instancias que están habilitadas para las redes mejoradas están sujetas a las reglas siguientes:

  - Las instancias dentro de un grupo de ubicación en clúster pueden usar hasta 10 Gbps para tráfico de un solo flujo. Las instancias que no están dentro de un grupo de ubicación en clúster pueden usar hasta 5 Gbps para tráfico de un solo flujo.
  - El tráfico desde y hacia buckets de Amazon S3 dentro de la misma región en un espacio de direcciones IP públicas o a través de un punto de conexión de VPC puede utilizar todo el ancho de banda de instancias disponible en conjunto.
- Puede iniciar varios tipos de instancias en un grupo de ubicación en clúster. Sin embargo, esto reduce la probabilidad de que se disponga de la capacidad necesaria para que la inicialización se realice correctamente. Le recomendamos usar el mismo tipo de instancia para todas las instancias de un mismo grupo con ubicación en clúster.
- Se recomienda crear una reserva de capacidad bajo demanda en el grupo con ubicación en clúster para reservar capacidad explícitamente en un grupo con ubicación en clúster. Tenga en cuenta que no puede reservar capacidad mediante instancias reservadas de zona, ya que no pueden reservar capacidad explícitamente en un grupo de ubicación.
- Los bloques de capacidad no admiten grupos de ubicación. Para obtener más información, consulte bloques de capacidad para ML.
- El tráfico de red a Internet y a través de una conexión de Direct Connect hacia los recursos en las instalaciones está limitado a 5 Gbps en el caso de los grupos con ubicación en clúster.

Grupos de ubicación de particiones

Los grupos de ubicación de partición ayudan a reducir la probabilidad de errores de hardware correlacionados para su aplicación. Cuando se utilizan los grupos de ubicación de particiones, Amazon EC2 divide cada grupo en segmentos lógicos denominados particiones. Amazon EC2 se asegura de que cada partición dentro de un grupo de ubicación tenga su propio juego de bastidores. Cada bastidor tiene su propia red y fuente de alimentación. No hay dos particiones dentro de un grupo de ubicación que compartan los mismos bastidores, lo que le permite aislar el impacto de los errores de hardware en la aplicación.

La imagen siguiente es una representación visual sencilla de un grupo de ubicación de partición en una única zona de disponibilidad. Muestra instancias que se colocan en un grupo de ubicación de partición con tres particiones: Partición 1, Partición 2 y Partición 3. Cada partición contiene varias instancias. Las instancias de una partición no comparten bastidores con las instancias de las demás particiones, lo que permite contener el impacto de un único error de hardware en una sola partición asociada.



Los grupos de ubicación de particiones se pueden utilizar para implementar cargas de trabajo de gran tamaño distribuidas y replicadas como HDFS, HBase y Cassandra entre distintos bastidores. Al iniciar instancias en un grupo con ubicación en particiones, Amazon EC2 intenta distribuir las instancias de manera uniforme entre el número de particiones que especifique. También puede iniciar las instancias en una partición determinada, para tener más control sobre dónde se ubican las instancias.

Un grupo de ubicación de particiones puede tener particiones en varias zonas de disponibilidad en la misma región. Un grupo de ubicación de particiones puede tener un máximo de siete particiones por zona de disponibilidad. El número de instancias que se pueden iniciar en un grupo con ubicación en particiones viene limitado solamente por los límites de la cuenta.

Además, los grupos con ubicación en particiones permiten ver las particiones; puede consultar qué instancias pertenecen a cada partición. Puede compartir esta información con aplicaciones que tienen en cuenta la topología, tales como HDFS, HBase y Cassandra. Estas aplicaciones utilizan esta información para tomar decisiones inteligentes de replicación de datos con el fin de aumentar la disponibilidad y durabilidad de los datos.

Si inicia o inicia una instancia en un grupo con ubicación en particiones y no hay suficiente hardware exclusivo para atender la solicitud, dicha solicitud produce un error. Amazon EC2 pone a disposición más hardware distinto posteriormente, de modo que pueda volver a enviar la solicitud más tarde.

Reglas y limitaciones

Los grupos con ubicación en particiones están sujetos a las siguientes reglas:

- Un grupo con ubicación en particiones admite un máximo de siete particiones por zona de disponibilidad. El número de instancias que se pueden iniciar en un grupo con ubicación en particiones viene limitado solamente por los límites de la cuenta.

- Cuando las instancias se inician en un grupo con ubicación en particiones, Amazon EC2 intenta distribuir las instancias de manera uniforme entre todas las particiones. Amazon EC2 no garantiza que lo consiga.
- Un grupo con ubicación en particiones con instancias dedicadas puede tener un máximo de dos particiones.
- Las reservas de capacidad no cumplen su función en un grupo con ubicación en partición.

Grupos de ubicación distribuida


Un grupo con ubicación distribuida es un grupo de instancias que se colocan en un equipo distinto.

Se recomienda usar grupos con ubicación distribuida en aplicaciones con pocas instancias críticas que deben mantenerse separadas entre sí. El lanzamiento de instancias en un grupo con ubicación distribuida reduce el riesgo de fallos simultáneos que podrían producirse cuando las instancias utilizan el mismo equipo. Los grupos con ubicación distribuida proporcionan acceso a hardware distinto y, por lo tanto, son adecuados para combinar tipos de instancias o lanzar instancias en distintos momentos.

Si inicia o inicia una instancia en un grupo con ubicación distribuida y no hay suficiente hardware exclusivo para atender la solicitud, dicha solicitud produce un error. Amazon EC2 pone a disposición más hardware distinto posteriormente, de modo que pueda volver a enviar la solicitud más tarde.

Los grupos con ubicación distribuida pueden distribuir las instancias entre bastidores o hosts. Para obtener más información, consulte the section called “Grupos de ubicación en AWS Outposts”.

La siguiente imagen muestra siete instancias en un grupo con ubicación distribuida en una sola zona de disponibilidad. Cada instancia se ubica en un bastidor diferente, y cada bastidor tiene su propia red y fuente de alimentación.



Reglas y limitaciones

Los grupos de ubicación distribuida están sujetos a las siguientes reglas:

- Los grupos con ubicación distribuida a nivel de bastidor se admiten en las regiones de AWS y en AWS Outposts.
- Los grupos con ubicación distribuida a nivel de host solo se admiten en AWS Outposts.
- Un grupo de ubicación distribuida de bastidor puede abarcar varias zonas de disponibilidad en la misma región, pero admite un máximo de siete instancias en ejecución en cada zona de disponibilidad.

  Por ejemplo, en una región con tres zonas de disponibilidad, puede ejecutar un total de 21 instancias en un grupo con ubicación distribuida, con siete instancias en cada zona de disponibilidad. Si intenta iniciar una octava instancia en una zona de disponibilidad que ya tiene siete instancias, la instancia no se lanzará.

  Si necesita más de siete instancias en una zona de disponibilidad, le recomendamos que use varios grupos con ubicación distribuida. El uso de varios grupos con ubicación distribuida no garantiza que las instancias se distribuyan entre los grupos, pero sí garantiza que se distribuyan dentro de cada grupo, lo que limita el impacto de determinados tipos de fallos.
- En AWS Outposts, un grupo con ubicación distribuida a nivel de bastidor puede contener tantas instancias como bastidores haya en la implementación de Outpost, y un grupo con ubicación distribuida a nivel de host puede contener tantas instancias como hosts haya.
- Las instancias dedicadas no admiten grupos con ubicación distribuida.
- Las reservas de capacidad no cumplen su función en un grupo con ubicación distribuida.

Grupos con ubicación de tiempo de precisión

Un grupo con ubicación de tiempo de precisión coloca las instancias en hardware compatible con acceso directo a orígenes de hora de alta precisión en la infraestructura de AWS. Las instancias lanzadas en un grupo de ubicación de tiempo de precisión pueden acceder a la versión mejorada del Servicio de sincronización temporal de Amazon, que proporciona orígenes de hora locales de mayor precisión en comparación con el punto de conexión NTP local estándar disponible para todas las instancias de Amazon EC2.

Los grupos con ubicación de tiempo de precisión se recomiendan para aplicaciones que requieren sincronización del reloj con precisión de microsegundos, como bases de datos distribuidas que requieren ordenamiento y coherencia de las transacciones, servicios financieros que requieren marcas de tiempo precisas y sistemas distribuidos que ordenan eventos mediante lecturas del reloj local.

Las instancias de un grupo con ubicación de tiempo de precisión se benefician de lo siguiente:

- Un origen de hora NTP local mejorado con mayor precisión, disponible para todos los sistemas operativos compatibles sin necesidad de configuración adicional.
- Acceso a un dispositivo de reloj de hardware PTP (PHC) para lograr una sincronización con precisión de microsegundos (solo en instancias de Linux).
- Marcas de tiempo de hardware para paquetes con resolución de nanosegundos para mediciones de red (solo en instancias de Linux).

Para obtener información sobre cómo configurar la instancia para utilizar los orígenes de hora mejorados, consulte Configuración de la referencia horaria en su instancia EC2 para que use el Servicio de sincronización temporal de Amazon local.

Se aplican las siguientes reglas a los grupos con ubicación de tiempo de precisión:

Reglas y limitaciones

- Para consultar la lista actual de familias de instancias compatibles, consulte Configuración de la referencia horaria en su instancia EC2 para que use el Servicio de sincronización temporal de Amazon local.
- Si inicia o lanza una instancia en un grupo de ubicación de tiempo de precisión y no hay suficiente hardware disponible para proporcionar acceso a la versión mejorada del Servicio de sincronización temporal de Amazon, la solicitud no se completará correctamente. Inténtelo de nuevo más tarde o pruebe con otra zona de disponibilidad.
- No puede eliminar un grupo de ubicación de tiempo de precisión que sea el grupo principal de un grupo con ubicación en clúster.
- No se aplica ningún cargo adicional por utilizar grupos con ubicación de tiempo de precisión.

Creación de un grupo con ubicación para instancias de EC2

Puede usar un grupo de ubicación para controlar la ubicación de las instancias relacionadas entre sí. Después de crear un grupo de ubicación, puede iniciar instancias en dicho grupo.

Limitación

Puede crear un máximo de 500 grupos de ubicación por región.

Console

Creación de un grupo de ubicación

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Grupos de ubicación.
3. Elija Crear grupo con ubicación.
4. En Nombre, especifique un nombre para el grupo.
5. En Estrategia de ubicación, elija la estrategia de ubicación del grupo: Clúster, Dispersión, Partición o Tiempo de precisión.
   a. Si elige Distribución, en Nivel de distribución, elija Host o Bastidor.
   b. Si elige Partición, en Número de particiones, ingrese el número de particiones del grupo.
   c. Si elige Clúster, puede especificar un grupo de ubicación de tiempo de precisión principal para garantizar que las instancias del grupo con ubicación en clúster se lancen en hardware compatible con tiempo de precisión.
6. (Opcional) Para agregar una etiqueta, en Etiquetas elija Agregar nueva etiqueta e ingrese una clave y un valor.
7. Elija Crear grupo.

AWS CLI

Utilice el comando create-placement-group.

Creación de un grupo con ubicación en clúster

En el ejemplo siguiente se crea un grupo de ubicación que utiliza la estrategia de ubicación en `cluster` y se aplica una etiqueta con una clave de `purpose` y un valor de `production`.

```
aws ec2 create-placement-group \
    --group-name my-cluster \
    --strategy cluster \
    --tag-specifications 'ResourceType=placement-
group,Tags={Key=purpose,Value=production}'
```

Creación de un grupo con ubicación en clúster con un grupo con ubicación de tiempo de precisión principal

En el siguiente ejemplo se crea un grupo con ubicación en clúster que especifica un grupo de ubicación de tiempo de precisión principal mediante el parámetro `--parent-group-id`.

```
aws ec2 create-placement-group \
    --group-name my-cluster \
    --strategy cluster \
    --parent-group-id pg-0aaa1111111111111
```

Creación de un grupo con ubicación en particiones

En el ejemplo siguiente se crea un grupo de ubicación que utiliza la estrategia de ubicación en `partition` y se especifican las cinco particiones mediante el parámetro `--partition-count`.

```
aws ec2 create-placement-group \
    --group-name HDFS-Group-A \
    --strategy partition \
    --partition-count 5
```

Creación de un grupo con ubicación temporal de precisión

En el siguiente ejemplo se crea un grupo de ubicación que utiliza la estrategia de ubicación `precision-time`.

```
aws ec2 create-placement-group \
    --group-name my-precision-time-pg \
    --strategy precision-time
```

PowerShell

Utilice el cmdlet New-EC2PlacementGroup.

Creación de un grupo con ubicación en clúster

En el siguiente ejemplo se crea un grupo con ubicación en clúster.

```
New-EC2PlacementGroup `
    -GroupName my-placement-group `
    -Strategy cluster
```

Creación de un grupo con ubicación en clúster con un grupo con ubicación de tiempo de precisión principal

En el siguiente ejemplo se crea un grupo con ubicación en clúster que especifica un grupo de ubicación de tiempo de precisión principal mediante el parámetro `-ParentGroupId`.

```
New-EC2PlacementGroup `
    -GroupName my-placement-group `
    -Strategy cluster `
    -ParentGroupId pg-0aaa1111111111111
```

Creación de un grupo con ubicación en particiones

En el siguiente ejemplo, se crea un grupo con ubicación en particiones.

```
New-EC2PlacementGroup `
    -GroupName my-placement-group `
    -Strategy partition `
    -PartitionCount 5
```

Creación de un grupo con ubicación temporal de precisión

En el siguiente ejemplo se crea un grupo en ubicación de tiempo de precisión.

```
New-EC2PlacementGroup `
    -GroupName my-precision-time-pg `
    -Strategy precision-time
```

Cambio de la ubicación de una instancia de EC2

Puede cambiar el grupo con ubicación de una instancia de la siguiente manera:

- Adición de una instancia a un grupo de ubicación
- Puede mover una instancia de un grupo de ubicación a otro
- Puede quitar una instancia de un grupo de ubicación

Requisito

Antes de cambiar el grupo de ubicación de una instancia, esta debe estar en estado `stopped`.

Console

Cambio de la ubicación de una instancia

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instancias.
3. Seleccione la instancia.
4. Elija Actions (Acciones), Instance Settings (Configuración de la instancia) y Modify Instance Placement (Modificar ubicación de la instancia).
5. En Grupo de ubicación, realice una de las siguientes acciones:
   - Para agregar la instancia a un grupo de ubicación, elija el grupo de ubicación.
   - Para mover la instancia de un grupo de ubicación a otro, elija el grupo de ubicación.
   - Para eliminar la instancia del grupo de ubicación, elija Ninguno.
6. Seleccione Save.

AWS CLI

Mover una instancia a un grupo con ubicación

Utilice el siguiente comando modify-instance-placement.

```
aws ec2 modify-instance-placement \
    --instance-id i-0123a456700123456 \
    --group-name MySpreadGroup
```

Quitar una instancia de un grupo con ubicación

Utilice el siguiente comando modify-instance-placement. Al especificar una cadena vacía para el nombre del grupo de ubicación, se elimina la instancia de su grupo de ubicación actual.

```
aws ec2 modify-instance-placement \
    --instance-id i-0123a456700123456 \
    --group-name ""
```

PowerShell

Mover una instancia a un grupo con ubicación

Utilice el cmdlet Edit-EC2InstancePlacement con el nombre del grupo de ubicación.

```
Edit-EC2InstancePlacement `
    -InstanceId i-0123a456700123456 `
    -GroupName MySpreadGroup
```

Quitar una instancia de un grupo con ubicación

Utilice el cmdlet Edit-EC2InstancePlacement con una cadena vacía para el nombre del grupo de ubicación.

```
Edit-EC2InstancePlacement `
    -InstanceId i-0123a456700123456 `
    -GroupName ""
```

Eliminar un grupo de ubicación

Si necesita reemplazar un grupo de ubicación o si ya no lo necesita, puede eliminarlo. Para que un grupo de ubicación pueda eliminarse, no debe contener instancias. Puede terminar las instancias, moverlas a otro grupo de ubicación o eliminarlas del grupo de ubicación.

No puede eliminar un grupo de ubicación que sea el grupo principal de un grupo con ubicación en clúster. Primero debe eliminar los grupos de ubicación en clúster.

Console

Eliminar un grupo con ubicación

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Grupos de ubicación.
3. Seleccione el grupo de ubicación y elija Acciones, Eliminar.
4. Cuando le pidan confirmación, escriba **`Delete`** y elija Eliminar.

AWS CLI

Eliminar un grupo con ubicación

Utilice el comando delete-placement-group.

```
aws ec2 delete-placement-group --group-name my-cluster
```

PowerShell

Eliminar un grupo con ubicación

Utilice el cmdlet Remove-EC2PlacementGroup.

```
Remove-EC2PlacementGroup -GroupName my-cluster
```

Grupos con ubicación compartido

El uso compartido de grupos de ubicación le permite influir en la ubicación de instancias interdependientes que pertenecen a independientes Cuentas de AWS. Puede compartir un grupo de ubicación en varias Cuentas de AWS o en su organización. Un participante puede inicializar instancias en un grupo de ubicación compartido con su cuenta.

El propietario de un grupo con ubicación puede compartir un grupo con ubicación con:

- Cuentas de AWS específicas dentro o fuera de la organización
- Una unidad organizativa dentro de su organización de
- Toda su organización de

Puede utilizar el emparejamiento de VPC para conectar instancias que pertenezcan a Cuentas de AWS independientes y obtener todos los beneficios de latencia que ofrecen los grupos con ubicación en clúster compartidos.

Contenido

- Reglas y limitaciones
- Permisos necesarios
- Uso compartido entre zonas de disponibilidad
- Cómo compartir grupos con ubicación
- Cómo dejar de compartir un grupo con ubicación

Reglas y limitaciones

Las siguientes reglas y limitaciones se aplican cuando comparte un grupo con ubicación o cuando se comparte uno con usted.

- Para compartir un grupo con ubicación, debe ser el propietario del grupo en la Cuenta de AWS. No puede compartir un grupo con ubicación que le hayan compartido.
- Cuando se comparte un grupo con ubicación distribuida o en particiones, los límites del grupo con ubicación no cambian. Un grupo con ubicación en particiones compartido admite un máximo de siete particiones por zona de disponibilidad, y un grupo con ubicación distribuida compartido admite un máximo de siete instancias en ejecución por zona de disponibilidad.
- Para compartir un grupo con ubicación con su organización o una unidad organizativa de la organización, debe habilitar el uso compartido con AWS Organizations. Para obtener más información, consulte Uso compartido de los recursos de AWS.
- Al usar la Consola de administración de AWS para inicializar una instancia, puede seleccionar cualquier grupo con ubicación que le hayan compartido. Cuando utilices la AWS CLI para inicializar una instancia, debe especificar un grupo con ubicación compartido por ID, no por nombre. Puede usar el nombre del grupo con ubicación solo si es el propietario del grupo con ubicación que se comparte.
- Es responsable de administrar las instancias de su propiedad en un grupo con ubicación compartido.
- No puede ver ni modificar instancias ni reservas de capacidad que estén asociadas a un grupo con ubicación compartido, pero que no sean de su propiedad.
- El nombre de recurso de Amazon (ARN) de un grupo con ubicación contiene el ID de la cuenta propietaria del grupo con ubicación. Puede utilizar la parte del ID de la cuenta del ARN del grupo con ubicación para identificar al propietario de un grupo con ubicación compartido con usted.

Permisos necesarios

Para compartir un grupo con ubicación, los usuarios deben tener permisos para realizar las siguientes acciones:

- `ec2:PutResourcePolicy`
- `ec2:DeleteResourcePolicy`

Uso compartido entre zonas de disponibilidad

Para garantizar que los recursos se distribuyen por todas las zonas de disponibilidad de una región, asignamos zonas de disponibilidad de manera independiente a nombres de cada cuenta. Esto podría dar lugar a diferencias de nomenclatura de zona de disponibilidad entre cuentas. Por ejemplo, es

posible que la zona de disponibilidad `us-east-1a` de la Cuenta de AWS no corresponda a la misma ubicación que `us-east-1a` para otra Cuenta de AWS.

Para especificar la ubicación de los hosts dedicados relativa a las cuentas, debe utilizar el ID de la zona de disponibilidad (ID de AZ). El ID de AZ es un identificador único y coherente para una zona de disponibilidad en todas las cuentas de AWS. Por ejemplo, `use1-az1` es un ID de zona de disponibilidad para la región `us-east-1` y está en la misma ubicación en todas las cuentas de AWS. Para obtener más información, consulte AZ IDs.

Cómo compartir grupos con ubicación

Para compartir un grupo con ubicación, debe agregarlo a un recurso compartido. Un recurso compartido es un recurso de AWS RAM que le permite compartir los recursos a través de Cuentas de AWS. Un recurso compartido especifica los recursos que compartir y los consumidores con quienes se comparten.

Si forma parte de una organización en AWS Organizations, se habilita el uso compartido dentro de la organización y se concede a los consumidores de la organización acceso al grupo con ubicación compartido.

Si el grupo con ubicación se comparte con una Cuenta de AWS ajena a la organización, el propietario de la Cuenta de AWS recibe una invitación para unirse al recurso compartido. Podrán acceder al grupo con ubicación compartido después de aceptar la invitación.

Puede compartir un grupo con ubicación entre Cuentas de AWS mediante AWS Resource Access Manager. Para obtener más información, consulte Crear un recurso compartido en la Guía del usuario de AWS RAM.

Cómo dejar de compartir un grupo con ubicación

El propietario del grupo con ubicación puede dejar de compartir un grupo con ubicación compartido en cualquier momento. Al anular el uso compartido de un grupo con ubicación compartido, se producen los siguientes cambios:

- Las Cuentas de AWS con las que se compartió un grupo con ubicación ya no pueden lanzar instancias ni reservar capacidad.
- Las instancias que estén en ejecución en un grupo con ubicación compartido se desvinculan del grupo, pero continúan ejecutándose en la Cuenta de AWS.
- Las reservas de capacidad de un grupo con ubicación compartido se desvinculan del grupo con ubicación, pero siguen estando disponibles en la Cuenta de AWS.

Para obtener más información, consulte Eliminar un recurso compartido en la Guía del usuario de AWS RAM.

Grupos de ubicación en AWS Outposts

AWS Outposts es un servicio completamente administrado que extiende la infraestructura, los servicios, las API y las herramientas de AWS a las instalaciones del cliente. Al proporcionar acceso local a la infraestructura administrada de AWS, AWS Outposts habilita a los clientes a crear y ejecutar aplicaciones en las instalaciones mediante el uso de las mismas interfaces de programación que en las regiones de AWS, al mismo tiempo que utilizan recursos informáticos y de almacenamiento locales para reducir la latencia y las necesidades de procesamiento de datos locales.

Un Outpost es un grupo de capacidad informática y de almacenamiento de AWS implementada en un sitio del cliente. AWS opera, supervisa y administra esta capacidad como parte de una región de AWS.

Puede crear grupos de ubicación en Outposts que haya creado en su cuenta. Esto le permite distribuir instancias en el equipo subyacente en un Outpost en su sitio. Los grupos de ubicación en Outposts se crean y usan de la misma manera que se crean y usan los grupos de ubicación en zonas de disponibilidad normales. Cuando crea un grupo de ubicación con una estrategia de distribución en Outpost, puede elegir que el grupo de ubicación distribuya instancias entre hosts o bastidores. La distribución de instancias entre hosts permite utilizar una estrategia de distribución con un Outpost de un solo bastidor.

Consideraciones

- Un grupo con ubicación distribuida a nivel de bastidor puede contener tantas instancias como bastidores haya en la implementación de Outpost.
- Un grupo con ubicación distribuida a nivel de host puede contener tantas instancias como hosts haya en la implementación de Outpost.

Requisito previo

Debe tener un Outpost instalado en su sitio. Para obtener más información, consulte Crear una instancia de Outpost y solicitar capacidad de Outpost en la Guía del usuario de AWS Outposts.

Para usar un grupo de ubicación en Outpost

1. Cree una subred en el Outpost. Para obtener más información, consulte Crear una subred en la Guía del usuario de AWS Outposts.
2. Cree un grupo de ubicación en la región asociada de Outpost. Si crea un grupo con ubicación con una estrategia de distribución, puede elegir la distribución a nivel de host o de bastidor para determinar cómo el grupo distribuye las instancias en el hardware subyacente del Outpost. Para obtener más información, consulte the section called “Crear un grupo de ubicación”.
3. Inicie una instancia en un grupo de ubicación. En Subred, elija la subred que creó en el paso 1, y para Nombre del grupo de ubicación, seleccione el grupo de ubicación que creó en el paso 2. Para obtener más información, consulte iniciar una instancia en Outpost en la Guía del usuario de AWS Outposts.

Unidad de transmisión máxima (MTU) de red de la instancia de EC2

La unidad de transmisión máxima (MTU) de una conexión de red es el tamaño, en bytes, del mayor paquete permitido que se puede transferir a través de la conexión. Cuanto mayor sea la MTU de una conexión, mayor cantidad de datos se podrán transferir en un solo paquete. Los marcos Ethernet consisten del packet, o los datos que está enviando, y de la información de sobrecarga de red que lo rodea.

Las tramas Ethernet pueden presentar distintos formatos, siendo el más habitual de ellos el formato de tramas estándar Ethernet v2. Admite 1500 MTU, que es el mayor tamaño de paquete Ethernet admitido por la mayor parte de aplicaciones de Internet. La MTU admitida para una instancia depende del tipo de instancia.

Todos los tipos de instancias de EC2 admiten 1500 MTU.

Contenido

- Tramas gigantes (9 001 MTU)
- Detección de la MTU de la ruta
- Configuración de la MTU de instancias de Amazon EC2
- Solución de problemas

Tramas gigantes (9 001 MTU)

Con las tramas gigantes, puede aumentar el tamaño de la carga útil por paquete, lo que aumenta el porcentaje del paquete que no supone una sobrecarga del paquete. Con las tramas gigantes, se necesitan menos paquetes para enviar la misma cantidad de datos utilizables. Sin embargo, ciertos tipos de tráfico están sujetos a las siguientes cargas útiles máximas:

Límite de MTU: 1500 bytes

- Tráfico a través de una NAT puerta de enlace de Internet
- Tráfico a través de conexiones de VPN
- Tráfico entre regiones de AWS, a menos que se utilice una puerta de enlace de tránsito

Límite de MTU: 8500 bytes

- Tráfico a través de una interconexión de VPC entre regiones

Si los paquetes superan el límite de la MTU, se fragmentan o, si se establece la marca `Don't Fragment` en el encabezado IP, se eliminan.

Las tramas gigantes se deben utilizar con precaución para el tráfico vinculado a Internet o cualquier tráfico que salga de una VPC. Los paquetes son fragmentados por sistemas intermedios, lo que ralentiza el tráfico. Para utilizar tramas gigantes dentro de una VPC y no ralentizar el tráfico que se dirige fuera de la misma, puede configurar el tamaño de la MTU por ruta o bien utilizar varias interfaces de red elásticas con diferentes tamaños de MTU y diferentes rutas.

En el caso de las instancias que se colocan dentro de un grupo con ubicación en clúster, se recomienda usar tramas gigantes, que ayudan a obtener el máximo rendimiento de red posible. Para obtener más información, consulte Grupos de ubicación para instancias de Amazon EC2.

Puede utilizar tramas gigantes para el tráfico entre las VPC y las redes locales a través de Direct Connect. Para obtener más información, y para saber cómo verificar la capacidad de Jumbo Frame, consulte MTU para interfaces virtuales privadas o interfaces virtuales de tránsito en la Guía del usuario de Direct Connect.

Todos los tipos de instancia de la generación actual admiten tramas gigantes. Los siguientes tipos de instancia de la generación anterior también admiten tramas gigantes: A1, C3, I2, M3, y R3.

Recursos relacionados

- Para las puertas de enlace de NAT, consulte Conceptos básicos de las puertas de enlace de NAT en la Guía del usuario de Amazon VPC.
- Para las puertas de enlace de tránsito, consulte Maximum transmission unit en la Guía del usuario de puertas de enlace de tránsito de Amazon VPC.
- Para zonas locales, consulte Consideraciones en la Guía del usuario de zonas locales de AWS.
- Para AWS Wavelength, consulte Maximum transmission unit en la Guía del usuario de AWS Wavelength.
- Para Outposts, consulte Service link maximum transmission unit requirements en la Guía del usuario de AWS Outposts.

Detección de la MTU de la ruta

La detección de la MTU de la ruta (PMTUD) se utiliza para determinar la MTU de la ruta entre dos dispositivos. La MTU de la ruta es tamaño máximo del paquete admitido en la ruta entre el host de origen y el host receptor. Cuando hay una diferencia en el tamaño de la MTU en la red entre los dos hosts, PMTUD permite que el host receptor responda al host de origen con un mensaje ICMP. Este mensaje de ICMP indica al host de origen que utilice el mínimo tamaño de la MTU en la ruta de la red para volver a enviar la solicitud. Sin esta negociación, puede perderse el paquete porque la solicitud es muy grande para que la acepte el host receptor.

Para IPv4, cuando un host envía un paquete mayor que la MTU del host receptor o que es mayor que la MTU de un dispositivo a lo largo de la ruta, el host o dispositivo receptor descarta el paquete y, a continuación, devuelve el siguiente mensaje ICMP: `Destination Unreachable: Fragmentation Needed and Don't Fragment was Set` (Tipo 3, código 4). Esto indica al host transmisor que divida la carga útil en varios paquetes más pequeños y, a continuación, los retransmita.

El protocolo IPv6 no admite la fragmentación en la red. Cuando un host envía un paquete mayor que la MTU del host receptor o que es mayor que la MTU de un dispositivo a lo largo de la ruta, el host o dispositivo receptor descarta el paquete y, a continuación, devuelve el siguiente mensaje ICMP: `ICMPv6 Packet Too Big (PTB)` (Tipo 2). Esto indica al host transmisor que divida la carga útil en varios paquetes más pequeños y, a continuación, los retransmita.

Las conexiones realizadas a través de algunos componentes, como las puertas de enlace de NAT y los equilibradores de carga, se rastrean automáticamente. Esto significa que el seguimiento de

grupos de seguridad está habilitado de forma automática para los intentos de conexión saliente. Si las conexiones se rastrean automáticamente, si no se rastrean o si las reglas de su grupo de seguridad permiten el tráfico ICMP entrante, puede recibir respuestas de PMTUD.

Tenga en cuenta que el tráfico ICMP se puede bloquear incluso si está permitido a nivel de grupo de seguridad, por ejemplo, si tiene una entrada en la lista de control de acceso a la red que deniega el tráfico ICMP a la subred.

> **Important**
>
> La detección de MTU de ruta no garantiza que algunos enrutadores no eliminen tramas gigantes. Una puerta de enlace de Internet en la VPC reenviará los paquetes solo hasta los 1500 bytes. Para el tráfico de internet se recomiendan paquetes de 1500 MTU.

Para conocer las reglas de MTU sobre las puertas de enlace NAT, consulte Maximum transmission unit (MTU) en la Guía del usuario de Amazon VPC. Para conocer las reglas de MTU sobre las puertas de enlace Transit, consulte Maximum transmission unit (MTU) en la Guía del usuario de AWS Transit Gateway.

Configuración de la MTU de instancias de Amazon EC2

La unidad de transmisión máxima (MTU) de una conexión de red es el tamaño, en bytes, del mayor paquete permitido que se puede transferir a través de la conexión. Todos los tipos de instancias de Amazon EC2 admiten marcos estándar (1500 MTU) y todos los tipos de instancias de la generación actual admiten marcos gigantes (9001 MTU).

Puede ver la MTU de sus instancias de Amazon EC2, ver la MTU de ruta entre su instancia y otro host y configurar las instancias para que utilicen marcos estándar o gigantes.

Tareas

- Comprobar la MTU de la ruta entre dos hosts
- Comprobación de la MTU de la instancia
- Configuración de la MTU de la instancia

Comprobar la MTU de la ruta entre dos hosts

Puede comprobar la MTU de la ruta entre la instancia EC2 y otro host. Puede especificar un nombre de DNS o una dirección IP como destino. Si el destino es otra instancia EC2, verifique que el grupo de seguridad permita el tráfico de UDP entrante.

El procedimiento que utiliza depende del sistema operativo de la instancia.

Instancias de Linux

Ejecute el comando tracepath en la instancia para comprobar la MTU de la ruta entre la instancia de EC2 y el destino especificado. Este comando forma parte del paquete `iputils`, que está disponible de forma predeterminada en muchas distribuciones de Linux.

En este ejemplo se comprueba la MTU de la ruta entre la instancia EC2 y `amazon.com`.

```
[ec2-user ~]$ tracepath amazon.com
```

En esta salida de ejemplo, la MTU de la ruta es 1500.

```
 1?: [LOCALHOST]     pmtu 9001
 1:  ip-172-31-16-1.us-west-1.compute.internal (172.31.16.1)   0.187ms pmtu 1500
 1:  no reply
 2:  no reply
 3:  no reply
 4:  100.64.16.241 (100.64.16.241)                              0.574ms
 5:  72.21.222.221 (72.21.222.221)                             84.447ms asymm 21
 6:  205.251.229.97 (205.251.229.97)                           79.970ms asymm 19
 7:  72.21.222.194 (72.21.222.194)                             96.546ms asymm 16
 8:  72.21.222.239 (72.21.222.239)                             79.244ms asymm 15
 9:  205.251.225.73 (205.251.225.73)                           91.867ms asymm 16
...
31:  no reply
     Too many hops: pmtu 1500
     Resume: pmtu 1500
```

instancias de Windows

Para comprobar la MTU de la ruta con mturoute

1. Descargue mturoute.exe en su instancia de EC2 desde https://elifulkerson.com/projects/mturoute.php.

2. Abra una ventana del símbolo del sistema y cambie al directorio en el que haya descargado mturoute.exe.
3. Utilice el siguiente comando para comprobar la MTU de la ruta entre la instancia EC2 y el destino especificado. En este ejemplo se comprueba la MTU de la ruta entre la instancia EC2 y `www.elifulkerson.com`.

```
.\mturoute.exe www.elifulkerson.com
```

En esta salida de ejemplo, la MTU de la ruta es 1500.

```
* ICMP Fragmentation is not permitted. *
* Speed optimization is enabled. *
* Maximum payload is 10000 bytes. *
+ ICMP payload of 1472 bytes succeeded.
- ICMP payload of 1473 bytes is too big.
Path MTU: 1500 bytes.
```

Comprobación de la MTU de la instancia

Puede comprobar el valor de la MTU de la instancia. Algunas instancias están configuradas para utilizar tramas gigantes y otras están configuradas para utilizar tamaños de trama estándar.

El procedimiento que utiliza depende del sistema operativo de la instancia.

Instancias de Linux

Para comprobar la configuración de la MTU de una instancia Linux

Ejecute el siguiente comando ip en la instancia EC2. Si la interfaz de red principal no es `eth0`, sustituya `eth0` por la interfaz de red.

```
[ec2-user ~]$ ip link show eth0
```

En la salida del ejemplo, *`mtu 9001`* indica que esta instancia utiliza tramas gigantes.

```
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9001 qdisc pfifo_fast state UP mode
 DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 02:90:c0:b7:9e:d1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

instancias de Windows

El procedimiento que utiliza depende del controlador de su instancia.

ENA driver

Versión 2.1.0 y posteriores

Para obtener el valor de la MTU, use el siguiente comando Get-NetAdapterAdvancedProperty en la instancia de EC2. Utilice el comodín (asterisco) para obtener todos los nombres de Ethernet. Compruebe la salida correspondiente al nombre de interfaz `*JumboPacket`. Un valor de 9015 indica que las tramas gigantes están habilitadas. Las tramas gigantes están deshabilitadas de forma predeterminada.

```
Get-NetAdapterAdvancedProperty -Name "Ethernet*"
```

Versión 1.5 y anteriores

Para obtener el valor de la MTU, use el siguiente comando Get-NetAdapterAdvancedProperty en la instancia de EC2. Compruebe la salida correspondiente al nombre de interfaz `MTU`. Un valor de 9001 indica que las tramas gigantes están habilitadas. Las tramas gigantes están deshabilitadas de forma predeterminada.

```
Get-NetAdapterAdvancedProperty -Name "Ethernet"
```

Intel SRIOV 82599 driver

Para obtener el valor de la MTU, use el siguiente comando Get-NetAdapterAdvancedProperty en la instancia de EC2. Compruebe la entrada correspondiente al nombre de interfaz `*JumboPacket`. Un valor de 9014 indica que las tramas gigantes están habilitadas. (Tenga en cuenta que el tamaño de la MTU incluye el encabezado y la carga). Las tramas gigantes están deshabilitadas de forma predeterminada.

```
Get-NetAdapterAdvancedProperty -Name "Ethernet"
```

AWS PV driver

Para obtener el valor de la MTU, use el siguiente comando en la instancia EC2. El nombre de la interfaz puede variar. En la salida, busque una entrada llamada "Ethernet", "Ethernet 2" o "Local

Area Connection". Necesita el nombre de la interfaz para habilitar y para deshabilitar las tramas gigantes. Un valor de 9001 indica que las tramas gigantes están habilitadas.

```
netsh interface ipv4 show subinterface
```

Configuración de la MTU de la instancia

Es posible que desee utilizar tramas gigantes para el tráfico de red dentro de la VPC y tramas estándar para el tráfico de Internet. Sea cual sea el caso de uso, le recomendamos que verifique que su instancia se comporte según lo previsto.

El procedimiento que utiliza depende del sistema operativo de la instancia.

Instancias de Linux

Para establecer el valor de la MTU con una instancia de Linux

1. Ejecute el siguiente comando ip en la instancia. Establece el valor deseado de la MTU en 1500, pero también puede utilizar un valor de 9001. Si la interfaz de red principal no es `eth0`, sustituya `eth0` por la interfaz de red real.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo ip link set dev eth0 mtu 1500
   ```

2. (Opcional) Para que la configuración de la MTU de la red persista tras un reinicio, modifique los siguientes archivos de configuración, en función del tipo de sistema operativo que use.

   - Amazon Linux 2023: modifique la sección `[Link]` del archivo de configuración. El archivo de configuración predeterminado es `/usr/lib/systemd/network/80-ec2.network`. O bien, puede actualizar cualquier archivo de configuración personalizado creado en /run/systemd/network/, donde el nombre del archivo es *`prioridad-interfaz`*. Para obtener más información, consulte Networking service en la Guía del usuario de Amazon Linux.

     ```
     MTUBytes=1500
     ```

   - Amazon Linux 2: agregue la línea siguiente al archivo `/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0`:

     ```
     MTU=1500
     ```

Añada la línea siguiente al archivo `/etc/dhcp/dhclient.conf`:

```
request subnet-mask, broadcast-address, time-offset, routers, domain-name,
 domain-search, domain-name-servers, host-name, nis-domain, nis-servers, ntp-
servers;
```

- Otras distribuciones de Linux: consulte la documentación específica.

3. (Opcional) Reinicie la instancia y compruebe que la configuración de la MTU sea correcta.

instancias de Windows

El procedimiento que utiliza depende del controlador de su instancia.

ENA driver

Para cambiar la MTU, utilice el administrador de dispositivos o el comando Set-NetAdapterAdvancedProperty en la instancia.

Versión 2.1.0 y posteriores

Utilice el siguiente comando para activar tramas gigantes.

```
Set-NetAdapterAdvancedProperty -Name "Ethernet" -RegistryKeyword "*JumboPacket" -
RegistryValue 9015
```

Utilice el siguiente comando para desactivar tramas gigantes.

```
Set-NetAdapterAdvancedProperty -Name "Ethernet" -RegistryKeyword "*JumboPacket" -
RegistryValue 1514
```

Versión 1.5 y anteriores

Utilice el siguiente comando para activar tramas gigantes.

```
Set-NetAdapterAdvancedProperty -Name "Ethernet" -RegistryKeyword "MTU" -
RegistryValue 9001
```

Utilice el siguiente comando para desactivar tramas gigantes.

```
Set-NetAdapterAdvancedProperty -Name "Ethernet" -RegistryKeyword "MTU" -
RegistryValue 1500
```

Intel SRIOV 82599 driver

Para cambiar la MTU, utilice el administrador de dispositivos o el comando Set-NetAdapterAdvancedProperty en la instancia.

Utilice el siguiente comando para activar tramas gigantes.

```
Set-NetAdapterAdvancedProperty -Name "Ethernet" -RegistryKeyword "*JumboPacket" -
RegistryValue 9014
```

Utilice el siguiente comando para desactivar tramas gigantes.

```
Set-NetAdapterAdvancedProperty -Name "Ethernet" -RegistryKeyword "*JumboPacket" -
RegistryValue 1514
```

AWS PV driver

Puede cambiar la MTU con el comando netsh en la instancia. No puede cambiar la MTU con el administrador de dispositivos.

Utilice el siguiente comando para activar tramas gigantes.

```
netsh interface ipv4 set subinterface "Ethernet" mtu=9001
```

Utilice el siguiente comando para desactivar tramas gigantes.

```
netsh interface ipv4 set subinterface "Ethernet" mtu=1500
```

Solución de problemas

Si experimenta problemas de conectividad entre la instancia de EC2 y un clúster de Amazon Redshift al utilizar tramas jumbo, consulte Las consultas parecen colgarse y a veces no llegan al clúster en la Guía de administración de Amazon Redshift.

Nubes privadas virtuales para sus instancias EC2


Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) le permite definir una red virtual en su propia área aislada lógicamente dentro de la nube de AWS, conocida como nube virtual privada o VPC. Puede crear recursos de AWS, como instancias de Amazon EC2, en las subredes de su VPC. La VPC es prácticamente idéntica a una red tradicional que usted puede utilizar en su propio centro de datos, con los beneficios que supone utilizar la infraestructura escalable de AWS. Puede configurar la VPC, seleccionar su rango de direcciones IP, crear subredes y configurar tablas de enrutamiento, puerta de enlace de red y ajustes de seguridad. Puede conectar instancias de la VPC a Internet o a su propio centro de datos.

Contenido

- Sus VPC predeterminadas
- VPC no predeterminada
- Acceso a Internet
- Subredes compartidas
- Subredes solo de IPv6

Sus VPC predeterminadas

Cuando cree su cuenta de AWS, crearemos automáticamente una VPC predeterminada en cada región. Una VPC predeterminada es aquella que ya está configurada y se puede utilizar. Por ejemplo, hay una subred predeterminada para cada zona de disponibilidad de cada VPC predeterminada, una puerta de enlace de Internet conectada a la VPC y una ruta en la tabla de enrutamiento principal que envía todo el tráfico (0.0.0.0/0) a la puerta de enlace de Internet. Puede modificar la configuración de las VPC predeterminadas según sea necesario. Por ejemplo, puede agregar subredes y tablas de enrutamiento.



VPC no predeterminada

En lugar de utilizar una VPC predeterminada para sus recursos, puede crear su propia VPC, tal como se describe en Creación de una VPC, en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Estos son algunos de los aspectos que debe tener en cuenta sobre la creación de una VPC para sus instancias de EC2.

- Puede utilizar la sugerencia predeterminada para el bloque CIDR de IPv4 o especificar el bloque CIDR necesario para su aplicación o red.
- Cree subredes en varias zonas de disponibilidad para un mayor nivel de disponibilidad.
- Si se debe acceder a las instancias desde Internet, haga una de las siguientes operaciones:

- Agregue subredes públicas si las instancias pueden estar en una subred pública. Mantenga ambas opciones de DNS habilitadas. Si lo desea, puede agregar subredes privadas ahora o más adelante.
- Agregue solo subredes privadas si las instancias deben estar en una subred privada. Puede agregar una puerta de enlace NAT para proporcionar acceso a Internet a las instancias de las subredes privadas. Si sus instancias envían o reciben un volumen significativo de tráfico a través de las zonas de disponibilidad, cree una puerta de enlace NAT en cada zona de disponibilidad. De lo contrario, puede crear una puerta de enlace NAT solo en una de las zonas de disponibilidad e inicializar instancias que envíen o reciban tráfico entre zonas en la misma zona de disponibilidad que la puerta de enlace NAT.

Acceso a Internet

Las instancias iniciadas en una subred predeterminada en una VPC predeterminada tienen acceso a Internet, ya que las VPC predeterminadas están configuradas para asignar direcciones IP públicas y nombres de host DNS y la tabla de enrutamiento principal se configura con una ruta a una puerta de enlace de Internet conectada a la VPC.

Para las instancias que lance en subredes y VPC no predeterminadas, puede utilizar uno de las siguientes opciones para asegurarse de que las instancias que lance en estas subredes tengan acceso a Internet:

- Configure una puerta de enlace de Internet. Para obtener más información, consulte Conectar subredes a Internet por medio de una puerta de enlace de Internet en la Guía del usuario de Amazon VPC.
- Configure una puerta de enlace de NAT pública. Para obtener más información, consulte Acceso a Internet desde una subred privada en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Subredes compartidas

Al iniciar instancias de EC2 en subredes de VPC compartidas, tenga en cuenta lo siguiente:

- Los participantes pueden ejecutar instancias en una subred compartida al especificar el ID de la subred compartida. Los participantes deben ser propietarios de las interfaces de red que especifiquen.

- Los participantes pueden iniciar, detener, finalizar y describir las instancias que crearon en una subred compartida. Los participantes no pueden iniciar, detener, finalizar o describir las instancias creadas por el propietario de una VPC en una subred compartida.
- Los propietarios de VPC no pueden iniciar, detener, finalizar o describir las instancias creadas por los participantes en una subred compartida.
- Los participantes pueden conectarse a una instancia de una subred compartida con el punto de conexión de EC2 Instance Connect. El participante debe crear el punto de conexión de EC2 Instance Connect en la subred compartida. Los participantes no pueden utilizar un punto de conexión de EC2 Instance Connect creada por el propietario de la VPC en la subred compatida.

Para obtener más información acerca de los recursos compartidos de Amazon EC2, consulte lo siguiente:

- the section called “Administración del uso compartido de AMI con una organización o unidad organizativa”
- the section called “Reservas de capacidad compartidas”
- the section called “Grupos con ubicación compartido”
- Uso compartido de host dedicado de Amazon EC2

Para obtener más información sobre las subredes, consulte Intercambio de sus subredes de VPC con otras cuentas en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Subredes solo de IPv6

Una instancia de EC2 iniciada en una subred de solo IPv6 recibe una dirección IPv6, pero no una dirección IPv4. Todas las instancias que lance en una subred de solo IPv6 deben ser instancias basadas en Nitro.

Redes adicionales

Las redes secundarias son redes virtuales diseñadas específicamente para casos de uso de redes especializadas. Estas redes están aisladas de forma lógica dentro de las particiones de la nube de AWS. Puede crear recursos, como subredes secundarias, dentro de su red secundaria. Las redes secundarias se vinculan estrechamente a las VPC de Amazon, de modo que determinadas instancias se alojan en varios hosts y se lanzan tanto a una VPC como a una red secundaria.

En la actualidad, las redes secundarias están disponibles para determinados tipos de instancias y mediante reservas de capacidad con compromisos a largo plazo. Comuníquese con su equipo de cuentas para obtener más información si cree que las redes secundarias pueden ser beneficiosas para su carga de trabajo.

Contenido

- ¿Qué son las redes secundarias?
- Conceptos clave
- Arquitectura
- Consideraciones adicionales
- Introducción
- Administración de los recursos de la red secundaria
- Prácticas recomendadas de diseño de redes
- Solución de problemas
- Cuotas y límites

¿Qué son las redes secundarias?

Las redes secundarias proporcionan una red lógica y aislada, que se utiliza en combinación con una red de VPC, de modo que las instancias se alojan en varios hosts en dos redes independientes. Las ventajas de las redes secundarias incluyen lo siguiente:

- Redes de alto rendimiento para protocolos y casos de uso especializados, como la conectividad este-oeste para cargas de trabajo de ML
- Compatibilidad con multiusuario con aislamiento lógico
- Las instancias se integran a la perfección con las VPC y los servicios de AWS

Conceptos clave

Red secundaria

> Constructo de red regional que proporciona una red lógica de capa 3 con un bloque de CIDR de IPv4 (entre /28 y /12). Las redes secundarias funcionan de forma independiente de las VPC en una infraestructura de red con particiones físicas.

Subred secundaria

Constructo específico de una zona de disponibilidad dentro de una red secundaria, similar a las subredes de VPC. Las subredes secundarias admiten bloques de CIDR que van desde /28 hasta /12.

Interfaz secundaria

Las interfaces de red se conectan a las tarjetas de red secundarias, lo que proporciona conectividad de este-oeste dentro de las subredes secundarias. Estas interfaces están separadas física y lógicamente de las interfaces de red elásticas (ENI).

Arquitectura

Las instancias EC2 que admiten redes secundarias tienen varios hosts, lo que significa que pueden comunicarse simultáneamente dentro de una VPC y una red secundaria:

- VPC: proporciona conectividad TCP/IP norte-sur a servicios de AWS, almacenamiento, bases de datos, servicios de red e Internet
- Red secundaria: proporciona conectividad de este-oeste entre las instancias especializadas compatibles

Consideraciones adicionales

- Las interfaces secundarias se administran mediante RunInstances y no se pueden crear ni eliminar de forma independiente.
- Las interfaces secundarias no se pueden conectar ni separar una vez que se lance la instancia.
- Las direcciones IP de las interfaces secundarias no se pueden cambiar una vez lanzadas.
- Las funciones de VPC, como los grupos de seguridad, las NACL y los registros de flujo, no son compatibles con las redes secundarias.

Introducción

Requisitos previos

Antes de lanzar instancias con redes secundarias, asegúrese de haber configurado también su VPC en la región de destino y una subred en la zona de disponibilidad de destino de su capacidad de EC2.

Paso 1: crear una red secundaria

Cree una red secundaria en la misma región que su VPC. Se trata de un recurso regional que proporciona aislamiento lógico para el tráfico de RDMA.

```
aws ec2 create-secondary-network \
  --network-type rdma \
  --ipv4-cidr-block 172.31.0.0/16 \
  --region us-east-2
```

Parámetros:

- `--network-type`: tipo de red (actualmente solo se admite rdma)
- `--ipv4-cidr-block`: bloque de CIDR de IPv4 entre /28 y /12
- `--region`: Región de AWS (US-East-2)

> **Note**
>
> Práctica recomendada: elija un bloque de CIDR que no se superponga con el CIDR de su VPC para simplificar el enrutamiento a nivel de instancia.

Paso 2: crear una subred secundaria

Cree una subred secundaria en la misma zona de disponibilidad que su subred de VPC. Se trata de un recurso específico de AZ.

```
aws ec2 create-secondary-subnet \
  --secondary-network-id sn-1234567890abcdef0 \
  --ipv4-cidr-block 172.31.24.0/24 \
```

```
  --availability-zone us-east-2a
```

> **Note**
>
> Reserva de direcciones IP: al igual que las subredes de VPC, Amazon reserva las primeras 4 direcciones IP y la última dirección IP de cada subred secundaria para su uso interno.

Paso 3: Lanzar una instancia

Inicialice una instancia tanto en la subred de VPC como en la subred secundaria. La instancia tendrá varios hosts y se conectará a ambas redes.

```
aws ec2 run-instances \
  --image-id ami-12345678 \
  --count 1 \
  --instance-type <instance> \
  --key-name MyKeyPair \
  --instance-market-options '{"MarketType": "capacity-block"}' \
  --capacity-reservation-specification '{"CapacityReservationTarget": \
  {"CapacityReservationId": "cr-1234567890abcdef0"}}' \
  --network-interfaces \
    "NetworkCardIndex=0,DeviceIndex=0,Groups=sg-12345678,\
    SubnetId=subnet-0987654321fedcba0,InterfaceType=interface" \
  --secondary-interfaces \
    "NetworkCardIndex=1,DeviceIndex=0,SecondarySubnetId=ss-98765421yxz,\
    InterfaceType=secondary,PrivateIpAddressCount=1,DeleteOnTermination=true", \
    "NetworkCardIndex=2,DeviceIndex=0,SecondarySubnetId=ss-98765421yxz,\
    InterfaceType=secondary,PrivateIpAddressCount=1,DeleteOnTermination=true", \
    "NetworkCardIndex=3,DeviceIndex=0,SecondarySubnetId=ss-98765421yxz,\
    InterfaceType=secondary,PrivateIpAddressCount=1,DeleteOnTermination=true", \
    "NetworkCardIndex=4,DeviceIndex=0,SecondarySubnetId=ss-98765421yxz,\
    InterfaceType=secondary,PrivateIpAddressCount=1,DeleteOnTermination=true", \
    "NetworkCardIndex=5,DeviceIndex=0,SecondarySubnetId=ss-98765421yxz,\
    InterfaceType=secondary,PrivateIpAddressCount=1,DeleteOnTermination=true", \
    "NetworkCardIndex=6,DeviceIndex=0,SecondarySubnetId=ss-98765421yxz,\
    InterfaceType=secondary,PrivateIpAddressCount=1,DeleteOnTermination=true", \
    "NetworkCardIndex=7,DeviceIndex=0,SecondarySubnetId=ss-98765421yxz,\
    InterfaceType=secondary,PrivateIpAddressCount=1,DeleteOnTermination=true", \
    "NetworkCardIndex=8,DeviceIndex=0,SecondarySubnetId=ss-98765421yxz,\
    InterfaceType=secondary,PrivateIpAddressCount=1,DeleteOnTermination=true"
```

Parámetros clave:

- `--network-interfaces`: especifica el Nitro ENI principal para la conectividad de VPC (índice de tarjeta de red 0)
- `--secondary-interfaces`: especifica 8 interfaces secundarias para la conectividad este-oeste dentro de las subredes secundarias (índices de tarjetas de red del 1 al 8)
- `InterfaceType=secondary`: indica una interfaz secundaria

Administración de los recursos de la red secundaria

Descripción de redes secundarias

Consulte los detalles de sus redes secundarias:

```
aws ec2 describe-secondary-networks \
  --secondary-network-id sn-1234567890abcdef0
```

Descripción de subredes secundarias

Consulte los detalles de sus subredes secundarias:

```
aws ec2 describe-secondary-subnets \
  --secondary-subnet-id ss-98765421yxz
```

Descripción de interfaces secundarias

Consulte los detalles sobre las interfaces de red secundarias conectadas a sus instancias:

```
aws ec2 describe-secondary-interfaces \
  --filters "Name=attachment.instance-id,Values=i-1234567890abcdef0"
```

Eliminación de recursos

Elimine una subred secundaria:

```
aws ec2 delete-secondary-subnet \
  --secondary-subnet-id ss-98765421yxz
```

Elimine una red secundaria:

```
aws ec2 delete-secondary-network \
  --secondary-network-id sn-1234567890abcdef0
```

Important

Debe cerrar todas las instancias y eliminar todas las subredes secundarias antes de eliminar una red secundaria.

Prácticas recomendadas de diseño de redes

Planificación de CIDR

Evite la superposición de los CIDR: si bien las redes secundarias están aisladas físicamente de las VPC, el uso de bloques de CIDR que no se superpongan simplifica la configuración del enrutamiento a nivel del sistema operativo de la instancia.

Note

Amazon reserva 5 direcciones IP por subred.

División de tráfico

División por red secundaria: cree redes secundarias independientes para distintos proyectos, equipos o límites de seguridad. Las redes secundarias proporcionan un aislamiento lógico entre las instancias. Las instancias no se pueden comunicar a través de diferentes redes secundarias.

Use varias subredes: dentro de una red secundaria, use varias subredes secundarias para segmentar el tráfico por índice de GPU, zona de disponibilidad o tipo de carga de trabajo. Por ejemplo, un patrón de arquitectura común consiste en implementar una única red secundaria con 4 u 8 subredes secundarias, en la que cada subred secundaria se alinea con un grupo de GPU de índices comunes.

Solución de problemas

Error de inicialización de instancias

Problema: la instancia no se puede inicializar con las interfaces de red secundarias.

Soluciones:

- Compruebe que su AMI incluye el soporte de controlador adecuado
- Asegúrese de que la subred secundaria tenga suficientes direcciones IP disponibles
- Confirme que su reserva de capacidad esté en estado «activo»
- Verifique que la subred secundaria se encuentre en la misma zona de disponibilidad que su subred de VPC

Problemas de conectividad

Problema: no se puede establecer la conectividad RDMA entre las instancias.

Soluciones:

- Compruebe que todas las instancias estén en la misma red secundaria y subred secundaria
- Compruebe que los controladores de interfaz secundarios estén correctamente cargados en la instancia
- Asegúrese de que la aplicación esté enlazada a las interfaces de red correctas
- Se puede acceder a las instancias de la misma subred secundaria mediante rutas directas. La comunicación entre subredes está disponible a través de una ruta estática que se vende a través de DHCP.

errores de API

Problema: las llamadas a la API para las operaciones de la red secundaria y la subred secundaria fallan.

Soluciones:

- Compruebe los permisos de IAM para ec2:CreateSecondaryNetwork, ec2:CreateSecondarySubnet.
- Compruebe que los bloques de CIDR estén dentro del rango admitido (de /28 a /12)
- Verifique que está usando la región y la zona de disponibilidad correctas

Cuotas y límites

Para solicitar un aumento de la cuota, utilice AWS Service Quotas o comuníquese con el Centro de soporte de AWS.

Cuotas y límites de redes secundarias

Recurso	Límite	Ajustable
Redes secundarias por región	5	Sí
Subredes secundarias por red secundaria	200	Sí
Tamaño de bloque de CIDR	de /28 a /12	No

Seguridad en Amazon EC2

La seguridad en la nube de AWS es la mayor prioridad. Como cliente de AWS, se beneficiará de una arquitectura de red y un centro de datos que están diseñados para satisfacer los requisitos de seguridad de las organizaciones más exigentes.

La seguridad es una responsabilidad compartida entre AWS y usted. El modelo de responsabilidad compartida la describe como seguridad de la nube y seguridad en la nube:

- Seguridad de la nube: AWS es responsable de proteger la infraestructura que ejecuta los servicios de AWS en la nube de AWS. AWS también proporciona servicios que puede utilizar de forma segura. Los auditores externos prueban y verifican periódicamente la eficacia de nuestra seguridad como parte de los Programas de conformidad de AWS . Para obtener información sobre los programas de conformidad que se aplican a Amazon EC2, consulte Servicios de AWS en el ámbito del programa de conformidad.
- Seguridad en la nube – las siguientes áreas son su responsabilidad:
  - Control del acceso de la red a las instancias, por ejemplo, mediante la configuración de la VPC y los grupos de seguridad. Para obtener más información, consulte Control del tráfico de red.
  - Gestión de las credenciales utilizadas para conectarse a las instancias.
  - Gestión del sistema operativo invitado y el software implementado en dicho sistema, que abarca actualizaciones y parches de seguridad. Para obtener más información, consulte Administración de actualizaciones para instancias de Amazon EC2.
  - Configuración de los roles de IAM que están asociados a la instancia y los permisos vinculados con esos roles. Para obtener más información, consulte Roles de IAM para Amazon EC2.

Esta documentación le ayuda a comprender cómo aplicar el modelo de responsabilidad compartida cuando se utiliza Amazon EC2. Muestra cómo configurar Amazon EC2 para satisfacer sus objetivos de seguridad y conformidad. También puede aprender a utilizar otros servicios de AWS que ayudan a monitorear y proteger los recursos de Amazon EC2.

Contenido

- Proteger los datos en Amazon EC2
- Seguridad de la infraestructura de Amazon EC2
- Resiliencia en Amazon EC2
- Validación de la conformidad en Amazon EC2

- Identity and Access Management para Amazon EC2
- Administración de actualizaciones para instancias de Amazon EC2
- Prácticas recomendadas de seguridad para instancias de Windows
- Pares de claves e instancias de Amazon EC2
- Grupos de seguridad de Amazon EC2 para instancias EC2
- NitroTPM para instancias de Amazon EC2
- Verificación de instancias de Amazon EC2
- Credential Guard para instancias de Windows
- Acceso a Amazon EC2 mediante un punto de conexión de VPC de interfaz.

Proteger los datos en Amazon EC2

El modelo de responsabilidad compartida de AWS se aplica a la protección de datos en Amazon Elastic Compute Cloud. Como se describe en este modelo, AWS es responsable de proteger la infraestructura global que ejecuta toda la Nube de AWS. Eres responsable de mantener el control sobre el contenido alojado en esta infraestructura. También eres responsable de las tareas de administración y configuración de seguridad para los Servicios de AWS que utiliza. Para obtener más información sobre la privacidad de datos, consulte Preguntas frecuentes sobre la privacidad de datos. Para obtener más información sobre la protección de datos en Europa, consulte el Centro del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Con fines de protección de datos, recomendamos proteger las credenciales de la Cuenta de AWS y configurar cuentas de usuario individuales con AWS IAM Identity Center o AWS Identity and Access Management (IAM). De esta manera, solo se otorgan a cada usuario los permisos necesarios para cumplir sus obligaciones laborales. También recomendamos proteger sus datos de la siguiente manera:

- Utiliza la autenticación multifactor (MFA) en cada cuenta.
- Utiliza SSL/TLS para comunicarse con los recursos de AWS. Exigimos TLS 1.2 y recomendamos TLS 1.3.
- Configure los registros de API y de actividad de los usuarios con AWS CloudTrail. Para obtener información sobre cómo utilizar registros de seguimiento de CloudTrail para capturar actividades de AWS, consulte Working with CloudTrail trails en la Guía del usuario de AWS CloudTrail.
- Utiliza las soluciones de cifrado de AWS, junto con todos los controles de seguridad predeterminados dentro de los servicios de Servicios de AWS.

- Utiliza servicios de seguridad administrados avanzados, como Amazon Macie, que lo ayuden a detectar y proteger la información confidencial almacenada en Amazon S3.
- Si necesita módulos criptográficos validados FIPS 140-3 al acceder a AWS a través de una interfaz de la línea de comandos o una API, utiliza un punto de conexión de FIPS. Para obtener más información sobre los puntos de conexión de FIPS disponibles, consulte Estándar de procesamiento de la información federal (FIPS) 140-3.

Se recomienda encarecidamente no introducir nunca información confidencial o sensible, como por ejemplo, direcciones de correo electrónico de clientes, en etiquetas o campos de formato libre, tales como el campo Nombre. Esto incluye cuando trabaja con Amazon EC2 u otros Servicios de AWS mediante la consola, la API, la AWS CLI o los AWS SDK. Cualquier dato que introduzca en etiquetas o campos de formato libre utilizados para los nombres se pueden emplear para los registros de facturación o diagnóstico. Si proporciona una URL a un servidor externo, recomendamos encarecidamente que no incluya información de credenciales en la URL a fin de validar la solicitud para ese servidor.

Contenido

- Seguridad de datos de Amazon EBS
- Cifrado en reposo
- Cifrado en tránsito

Seguridad de datos de Amazon EBS

Los volúmenes de Amazon EBS se presentan como dispositivos de bloques sin formatear y sin procesar. Estos dispositivos son dispositivos lógicos que se crean en la infraestructura de EBS, y el servicio Amazon EBS garantiza que los dispositivos estén vacíos de forma lógica (es decir, los bloques sin procesar se establecen en cero o contienen datos criptográficamente pseudoaleatorios) antes de cualquier uso o reutilización por parte de un cliente.

Si tiene procedimientos que requieren que todos los datos se borren mediante un método específico, ya sea después o antes de su uso (o ambos), como los que se detallan en DoD 5220.22-M (National Industrial Security Program Operating Manual) o NIST 800-88 (Guidelines for Media Sanitization), puede hacerlo en Amazon EBS. Esa actividad de bloques se reflejará en los medios de almacenamiento subyacentes del servicio Amazon EBS.

Cifrado en reposo

Volúmenes de EBS

El cifrado de Amazon EBS es una solución de cifrado para volúmenes e instantáneas de EBS. Utiliza AWS KMS keys. Para obtener más información, consulte Cifrado de Amazon EBS en la Guía del usuario de Amazon EBS.

[Instancias de Windows] También puede utilizar permisos de Microsoft EFS y NTFS para el cifrado a nivel de carpeta y de archivo.

Volúmenes de almacén de instancias

Los datos incluidos en los volúmenes de almacén de instancias de NVMe se cifran con un cifrado XTS-AES-256 en un módulo de hardware de la instancia. Las claves utilizadas para cifrar los datos escritos en dispositivos de almacenamiento NVMe conectados localmente son por cliente y por volumen. Las claves las genera el módulo de hardware, al que no puede acceder el personal de AWS, y residen dentro de este. Las claves de cifrado se destruyen cuando se detiene o termina la instancia y no se pueden recuperar. No puede deshabilitar este cifrado ni tampoco proporcionar su propia clave de cifrado.

Los datos incluidos en los volúmenes de almacén de instancias de HDD en las instancias H1, D3 y D3en están cifrados con XTS-AES-256 y claves de un solo uso.

Cuando una instancia se detiene, se termina o se pone en hibernación, se restablecen todos los bloques de almacenamiento del volumen de almacén de instancias. Por lo tanto, no se puede obtener acceso a los datos a través del almacén de instancias de otra instancia.

Memoria

El cifrado de memoria se encuentra habilitado en las siguientes instancias:

- Las instancias con procesadores AWS Graviton2 o AWS Graviton posteriores son compatibles con el cifrado de memoria siempre activo. Las claves de cifrado se generan de forma segura dentro del sistema host, no salen del sistema host y se destruyen al reiniciar o apagar el host. Para obtener más información, consulte Procesadores AWS Graviton.
- Instancias con procesadores escalables Intel Xeon de tercera generación (Ice Lake), como las instancias M6i, y procesadores escalables Intel Xeon de cuarta generación (Sapphire Rapids), como las instancias M7i. Estos procesadores admiten el cifrado de memoria siempre activo mediante Intel Total Memory Encryption (TME).

- Instancias con procesadores AMD EPYC de tercera generación (Milan), como las instancias M6a, y procesadores AMD EPYC de cuarta generación (Genoa), como las instancias M7a. Estos procesadores admiten el cifrado de memoria siempre activo mediante el cifrado seguro de memoria (SME) de AMD.
- AMD Secure Encrypted Virtualization-Secure Nested Paging (SEV-SNP) es compatible con algunos tipos de instancias basadas en AMD. Para obtener más información, consulte Encuentre tipos de instancia EC2 compatibles con AMD SEV-SNP.

Cifrado en tránsito

Cifrado en la capa física

Todos los datos que fluyen en las regiones de AWS a través de la red global de AWS se cifran automáticamente en la capa física antes de salir de las instalaciones seguras de AWS. Todo el tráfico entre las zonas de disponibilidad está cifrado. Las capas adicionales de cifrado, incluidas las que aparecen en esta sección, pueden proporcionar una protección adicional.

Cifrado proporcionado por la interconexión de Amazon VPC y la interconexión entre regiones de puerta de enlace de tránsito.

Todo el tráfico entre regiones que utiliza la interconexión de Amazon VPC y de puerta de enlace de tránsito se cifra de forma masiva automáticamente cuando sale de una región. De manera automática, se proporciona una capa adicional de cifrado en la capa física para todo el tráfico antes de dejar las instalaciones seguras de AWS, como se indicó anteriormente en esta sección.

Cifrado entre instancias

AWS proporciona conectividad privada y segura entre instancias de EC2 de todo tipo. Además, en algunos tipos de instancia, se utilizan las capacidades de descarga del hardware Nitro System subyacente para cifrar de manera automática el tráfico en tránsito entre instancias. Este cifrado utiliza algoritmos de encriptación autenticada con datos asociados (AEAD), con cifrado de 256 bits. No hay impacto en el rendimiento de la red. Para admitir este cifrado adicional del tráfico en tránsito entre instancias, se deben cumplir los siguientes requisitos:

- Las instancias utilizan los siguientes tipos de instancias:
  - De uso general: M5dn, M5n, M5zn, M6a, M6i, M6id, M6idn, M6in, M7a, M7g, M7gd, M7i, M7i-flex, M8a, M8azn, M8g, M8gb, M8gd, M8gn, M8i, M8id, M8i-flex, M8in, M8idn, M8ine, M8ib, M8idb, M9g, M9gd, Mac-m4, Mac-m4pro

  - Optimizadas para la computación: C5n, C6a, C6gn, C6i, C6id, C6in, C7a, C7g, C7gd, C7gn, C7i, C7i-flex, C8a, C8g, C8gb, C8gd, C8gn, C8i, C8id, C8i-flex, C8in, C8ine, C8ib, C9g, C9gd
  - Optimizadas para memoria: R5dn, R5n, R6a, R6i, R6id, R6idn, R6in, R7a, R7g, R7gd, R7i, R7iz, R8a, R8g, R8gb, R8gd, R8gn, R8i, R8id, R8i-flex, R8in, R8idn, R8ib, R8idb, R9g, R9gd, U-3tb1, U-6tb1, U-9tb1, U-12tb1, U-18tb1, U-24tb1, U7i-6tb, U7i-8tb, U7i-12tb, U7in-16tb, U7in-24tb, U7in-32tb, U7inh-32tb, X2idn, X2iedn, X2iezn, X8g, X8aedz, X8i
  - Optimizadas para el almacenamiento: D3, D3en, I3en, I4g, I4i, I7i, I7ie, I8g, I8ge, Im4gn, Is4gen
  - Computación acelerada: DL1, DL2q, F2, G4ad, G4dn, G5, G6, G6e, G6f, Gr6, Gr6f, G7, G7e, Inf1, Inf2, P3dn, P4d, P4de, P5, P5e, P5en, P6-B200, P6-B300, P6e-GB200, Trn1, Trn1n, Trn2, Trn2u, VT1
  - De computación de alto rendimiento: Hpc6a, Hpc6id, Hpc7a, Hpc7g, Hpc8a
- Las instancias se encuentran en la misma región.
- Las instancias están en la misma VPC o VPC interconectadas, y el tráfico no pasa a través de un dispositivo o servicio de red virtual, como un equilibrador de carga o una puerta de enlace de tránsito.

De manera automática, se proporciona una capa adicional de cifrado en la capa física para todo el tráfico antes de dejar las instalaciones seguras de AWS, como se indicó anteriormente en esta sección.

Para ver los tipos de instancias que cifran el tráfico en tránsito entre instancias mediante la AWS CLI

Utilice el siguiente comando: describe-instance-types.

```
aws ec2 describe-instance-types \
    --filters Name=network-info.encryption-in-transit-supported,Values=true \
    --query "InstanceTypes[*].[InstanceType]" \
    --output text | sort
```

Cifrado hacia y desde AWS Outposts

Un puesto de Outposts crea conexiones de red especiales llamadas enlaces de servicio en su región de inicio de AWS y, opcionalmente, conectividad privada a una subred VPC que especifique. Todo el tráfico a través de esa conexión está completamente cifrado. Para obtener más información, consulte Conectividad mediante enlaces de servicio y Cifrado en tránsito en laGuía del usuario de AWS Outposts.

Cifrado de acceso remoto

Los protocolos SSH y RDP proporcionan canales de comunicaciones seguros para el acceso remoto a las instancias, ya sea de forma directa o mediante EC2 Instance Connect. El acceso remoto a las instancias mediante AWS Systems Manager Session Manager o Run Command está cifrado con TLS 1.2, y las solicitudes para crear una conexión se firman con SigV4 y autentican y autorizan con AWS Identity and Access Management.

Es su responsabilidad utilizar un protocolo de cifrado como Transport Layer Security (TLS) para cifrar la información confidencial en tránsito entre los clientes y sus instancias de Amazon EC2.

(Instancias de Windows) Asegúrese de permitir solo conexiones cifradas entre las instancias EC2 y los puntos de conexión de la API de AWS u otros servicios de red remota confidenciales. Puede aplicar esto mediante un grupo de seguridad saliente o reglas de Firewall de Windows.

Seguridad de la infraestructura de Amazon EC2

Como se trata de un servicio administrado, Amazon Elastic Compute Cloud está protegido por la seguridad de red global de AWS. Para obtener información sobre los servicios de seguridad de AWS y sobre cómo AWS protege la infraestructura, consulte Seguridad en la nube de AWS. Para diseñar su entorno de AWS siguiendo las prácticas recomendadas de seguridad de infraestructura, consulte Protección de la infraestructura en Portal de seguridad de AWS Well-Architected Framework.

Puede utilizar llamadas a la API publicadas en AWS para acceder a Amazon EC2 a través de la red. Los clientes deben admitir lo siguiente:

- Seguridad de la capa de transporte (TLS). Exigimos TLS 1.2 y recomendamos TLS 1.3.
- Conjuntos de cifrado con confidencialidad directa total (PFS) como DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) o ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). La mayoría de los sistemas modernos como Java 7 y posteriores son compatibles con estos modos.

Para obtener más información, consulte Protección de la infraestructura en el Pilar de seguridad: AWS Well-Architected Framework.

Aislamiento de red

Una nube privada virtual (VPC) es una red virtual en su propia área, aislada lógicamente en la nube de AWS. Utilice VPC separados para aislar la infraestructura por carga de trabajo o unidad organizativa.

Una subred es un rango de direcciones IP de una VPC. Al iniciar una instancia, la lanza a una subred en su VPC. Utilice subredes para aislar los niveles de la aplicación (por ejemplo, web, aplicación y base de datos) en una VPC individual. Utilice subredes privadas para las instancias si no se debe acceder a ellas directamente desde Internet.

Para llamar a la API de Amazon EC2 desde la VPC mediante direcciones IP privadas, use AWS PrivateLink. Para obtener más información, consulte Acceso a Amazon EC2 mediante un punto de conexión de VPC de interfaz..

Aislamiento en hosts físicos

Las diferentes instancias de EC2 en un mismo host físico se aíslan unas de otras como si estuvieran en hosts físicos distintos. El hipervisor aísla la CPU y la memoria, y a las instancias se les proporcionan discos virtualizados en lugar de acceso a los dispositivos del disco sin procesar.

Al detener o finalizar una instancia, el hipervisor limpia la memoria que tiene asignada (la establece en cero) antes de asignarla a una instancia nueva. Además, se restablece cada bloque de almacenamiento. Esto garantiza que los datos no se expongan de forma involuntaria a otra instancia.

Las direcciones MAC de la red se asignan de forma dinámica a las instancias mediante la infraestructura de red de AWS. Las direcciones IP o bien las asigna la infraestructura de red de AWS de forma dinámica a las instancias o bien las asigna un administrador de EC2 mediante solicitudes API autenticadas. La red de AWS permite que las instancias envíen tráfico únicamente desde las direcciones MAC e IP que tienen asignadas. De lo contrario, el tráfico se corta.

De forma predeterminada, una instancia no puede recibir tráfico que no esté dirigido específicamente a ella. Si tiene que ejecutar servicios de traducción de direcciones de red (NAT), de direccionamiento o de firewall en la instancia, puede desactivar la comprobación de origen o destino para la interfaz de red.

Control del tráfico de red

Tenga en cuenta las siguientes opciones para controlar el tráfico de red a las instancias de EC2:

- Limite el acceso a las instancias mediante el uso de grupos de seguridad. Configure reglas que permitan el tráfico de red mínimo requerido. Por ejemplo, puede permitir el tráfico únicamente desde rangos de direcciones para su red corporativa o solo para protocolos específicos, como HTTPS. En el caso de las instancias de Windows, permita el tráfico de administración de Windows y conexiones salientes mínimas.

- Aproveche los grupos de seguridad como mecanismo principal para controlar el acceso de la red a las instancias Amazon EC2. Cuando sea necesario, utilice las ACL de red con moderación para proporcionar un control de red sin estado y amplio. Los grupos de seguridad son más versátiles que las ACL de red debido a su capacidad de realizar un filtrado de paquetes con estado y crear reglas que hagan referencia a otros grupos de seguridad. Sin embargo, las ACL de red pueden ser eficaces como control secundario para denegar un subconjunto específico de tráfico o proporcionar medidas de protección de subred de alto nivel. Además, dado que las ACL de red se aplican a toda una subred, se pueden utilizar como defensa en profundidad en caso de que una instancia se lance involuntariamente sin un grupo de seguridad correcto.
- [Instancias de Windows] Administre de forma centralizada la configuración de Firewall de Windows con objetos de políticas de grupo (GPO) para mejorar aún más los controles de red. Los clientes suelen utilizar el Firewall de Windows para obtener una mayor visibilidad del tráfico de red y complementar los filtros de grupos de seguridad, creando reglas avanzadas para impedir que aplicaciones específicas accedan a la red o para filtrar el tráfico de un subconjunto de direcciones IP. Por ejemplo, el Firewall de Windows puede limitar el acceso a la dirección IP del servicio de metadatos de EC2 a usuarios o aplicaciones específicos. Como alternativa, un servicio público podría utilizar grupos de seguridad para restringir el tráfico a puertos específicos y el Firewall de Windows a fin de mantener una lista de direcciones IP bloqueadas explícitamente.
- Utilice subredes privadas para las instancias si no se debe acceder a ellas directamente desde Internet. Utilice un host bastión o puerta de enlace de NAT para acceder a Internet desde una instancia en una subred privada.
- [Instancias de Windows] Use protocolos de administración seguros como la encapsulación RDP sobre SSL/TLS. El inicio rápido de la puerta de enlace de escritorio remoto ofrece prácticas recomendadas para implementar la puerta de enlace de escritorio remoto, incluida la configuración de RDP para usar SSL/TLS.
- [Instancias de Windows] Utilice Active Directory o Directory Service para controlar y supervisar de forma estricta y centralizada el acceso interactivo de usuarios y grupos a instancias de Windows y evitar los permisos de usuarios locales. Evite también el uso de administradores de dominio y, en su lugar, cree cuentas basadas en roles más detalladas y específicas de la aplicación. Just Enough Administration (JEA) permite administrar los cambios en las instancias de Windows sin acceso interactivo o de administrador. Además, JEA permite a las organizaciones bloquear el acceso administrativo al subconjunto de comandos de Windows PowerShell necesarios para la administración de instancias. Para obtener más información, consulte Best Practices for Security, Identity, & Compliance.

- [Instancias de Windows] Los administradores de sistemas deben usar cuentas de Windows con acceso limitado para realizar actividades diarias y elevar el acceso solo cuando sea necesario para realizar cambios de configuración específicos. Además, acceda directamente a las instancias de Windows solo cuando sea absolutamente necesario. En su lugar, aproveche los sistemas de administración de la configuración central como EC2 Run Command, Systems Center Configuration Manager (SCCM), Windows PowerShell DSC o Amazon EC2 Systems Manager (SSM) para introducir cambios en los servidores de Windows.
- Configure tablas de enrutamiento de subred de Amazon VPC con las rutas de red mínimas requeridas. Por ejemplo, coloque solo las instancias de Amazon EC2 que requieran acceso directo a Internet en subredes con rutas a una puerta de enlace de Internet, y coloque solo las instancias de Amazon EC2 que necesiten acceso directo a redes internas en subredes con rutas a una puerta de enlace privada virtual.
- Considere la posibilidad de utilizar grupos de seguridad adicionales o interfaces de red para controlar y auditar el tráfico de administración de instancias de Amazon EC2 con independencia del tráfico normal de aplicaciones. Este enfoque permite a los clientes implementar políticas especiales de IAM para el control de cambios, lo que facilita la auditoría de los cambios en reglas de grupos de seguridad o en los scripts automatizados de verificación de reglas. El uso de múltiples interfaces de red también ofrece opciones adicionales para controlar el tráfico de red, incluida la capacidad de crear políticas de direccionamiento basadas en el host o aprovechar diferentes reglas de direccionamiento de la subred de la VPC basadas en una subred asignada de la interfaz de red.
- Utilice AWS Virtual Private Network o Direct Connect para establecer conexiones privadas desde sus redes remotas a sus VPC. Para obtener más información, consulte la sección sobre opciones de conectividad entre la red y Amazon VPC.
- Utilice registros de flujo de VPC para monitorear el tráfico que llegue a sus instancias.
- Utilice Protección contra malware de GuardDuty para identificar comportamientos sospechosos que indiquen la presencia de software malicioso en sus instancias y que puedan comprometer su carga de trabajo, reutilizar los recursos para usos malintencionados y obtener acceso no autorizado a sus datos.
- Utilice el Monitoreo de tiempo de ejecución GuardDuty para identificar las posibles amenazas a sus instancias y responder a ellas. Para obtener más información, consulte Cómo funciona el Monitoreo de tiempo de ejecución con las instancias de Amazon EC2.
- Utilice AWS Security Hub CSPM, el Analizador de accesibilidad o el Analizador de acceso a la red para comprobar si se accede a la red de forma no intencionada desde las instancias.

- Utilice EC2 Instance Connect para conectarse a sus instancias desde Secure Shell (SSH) sin compartir ni administrar claves SSH.
- Utilice Session Manager de AWS Systems Manager para acceder a las instancias remotamente en lugar de abrir puertos SSH o RDP de entrada y administrar pares de claves.
- Utilice Run Command de AWS Systems Manager para automatizar las tareas administrativas comunes en lugar de conectarse a sus instancias.
- [Instancias de Windows] Muchos de los roles del sistema operativo Windows y las aplicaciones empresariales de Microsoft también proporcionan funcionalidad mejorada, como restricciones de rango de direcciones IP dentro de IIS, políticas de filtrado TCP/IP en Microsoft SQL Server y políticas de filtro de conexión en Microsoft Exchange. La funcionalidad de restricción de red dentro de la capa de aplicación puede proporcionar capas adicionales de defensa para los servidores de aplicaciones empresariales críticos.

Amazon VPC admite controles de seguridad de red adicionales, como puertas de enlace, servidores proxy y opciones de monitoreo de red. Para obtener más información, consulte Control del tráfico de red en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Resiliencia en Amazon EC2

La infraestructura global de AWS está conformada por regiones y zonas de disponibilidad de AWS. Las regiones proporcionan varias zonas de disponibilidad físicamente independientes y aisladas que se encuentran conectadas mediante redes con un alto nivel de rendimiento y redundancia, además de baja latencia. Con las zonas de disponibilidad, puede diseñar y utilizar aplicaciones y bases de datos que realizan una conmutación por error automática entre las zonas sin interrupciones. Las zonas de disponibilidad tienen una mayor disponibilidad, tolerancia a errores y escalabilidad que las infraestructuras tradicionales de centros de datos únicos o múltiples.

Si necesita replicar datos o aplicaciones sobre grandes distancias geográficas, utilice AWS Local Zones. Una zona local de AWS es una extensión de una región de AWS cercana geográficamente a los usuarios. Las Local Zones tienen sus propias conexiones a Internet y admiten Direct Connect. Al igual que en el caso de todas las regiones de AWS, las AWS Local Zones se encuentran completamente aisladas de las demás zonas de AWS.

Si necesita replicar sus datos o aplicaciones en una zona local de AWS, AWS recomienda utilizar una de las siguientes zonas como zona de conmutación por error:

- Otra zona local

- Zona de disponibilidad en la región que no es la zona principal. Puede utilizar el comando describe-availability-zones para ver la zona principal.

Para obtener más información sobre zonas de disponibilidad y las regiones de AWS, consulte Infraestructura global de AWS.

Además de la infraestructura global de AWS, Amazon EC2 ofrece las siguientes características que respaldan la resiliencia de datos:

- Copia de las AMI entre regiones
- Copia de las instantáneas de EBS en las regiones
- Automatización de las AMI respaldadas por EBS con Amazon Data Lifecycle Manager
- Automatización de las instantáneas de EBS con Amazon Data Lifecycle Manager
- Mantenimiento del buen estado y la disponibilidad de su flota con Amazon EC2 Auto Scaling
- Puede distribuir el tráfico entrante entre las distintas instancias en una única o en varias zonas de disponibilidad con Elastic Load Balancing.

Validación de la conformidad en Amazon EC2

Nuestra nueva experiencia de registro de AWS no está diseñada para cargas de trabajo reguladas. Si está utilizando nuestra nueva experiencia de registro de AWS, pero quiere utilizar AWS para cargas de trabajo reguladas, puede registrarse en AWS (avanzado) o activar características avanzadas para su entorno de AWS.

Para saber si un Servicio de AWS está incluido en el alcance de programas de cumplimiento específicos, consulte Servicios de AWS incluidos por programa de cumplimiento y se elige el programa de cumplimiento de su interés. Para obtener información general, consulte Programas de conformidad de AWS.

Puede descargar los informes de auditoría de terceros utilizando AWS Artifact. Para obtener más información, consulte Descarga de informes en AWS Artifact.

Su responsabilidad de conformidad al utilizar Servicios de AWS se determina en función de la confidencialidad de los datos, los objetivos de conformidad de la empresa, así como de la legislación y los reglamentos aplicables. Para obtener más información sobre la responsabilidad de cumplimiento al usar Servicios de AWS, consulte la Documentación de seguridad de AWS.

Identity and Access Management para Amazon EC2

AWS Identity and Access Management (IAM) es un Servicio de AWS que ayuda a los administradores a controlar de forma segura el acceso a los recursos de AWS. Los administradores de IAM controlan a qué personas se puede autenticar (pueden iniciar sesión) y autorizar (tienen permisos) para utilizar los recursos de Amazon EC2. IAM es un Servicio de AWS que se puede utilizar sin cargo adicional.

Las credenciales de seguridad sirven para identificarlo ante los servicios de AWS y le otorgan acceso a los recursos de AWS, como, por ejemplo, los recursos de Amazon EC2. Puede utilizar características de Amazon EC2 e IAM para permitir que otros usuarios, servicios y aplicaciones utilicen sus recursos de Amazon EC2 sin necesidad de compartir sus credenciales de seguridad. Puede utilizar IAM para controlar la forma en que otros usuarios utilizan los recursos de su Cuenta de AWS y puede utilizar los grupos de seguridad para controlar el acceso a sus instancias de Amazon EC2. Puede optar por permitir un uso completo o limitado de sus recursos de Amazon EC2.

Si usted es desarrollador, puede usar los roles de IAM para administrar las credenciales de seguridad que necesitan las aplicaciones que ejecuta en sus instancias de EC2. Tras asociar un rol de IAM a la instancia, las aplicaciones que se ejecuten en esta podrán recuperar las credenciales del servicio de metadatos de instancias (IMDS).

Para conocer las prácticas recomendadas destinadas a asegurar los recursos de AWS mediante IAM, consulte las Prácticas recomendadas de seguridad en IAM en la Guía del usuario de IAM.

Contenido

- Políticas basadas en identidad para Amazon EC2
- Políticas de ejemplo para controlar el acceso a la API de Amazon EC2
- Políticas de ejemplo para controlar el acceso a la consola de Amazon EC2
- AWSPolíticas administradas de para Amazon EC2
- Roles de IAM para Amazon EC2

Políticas basadas en identidad para Amazon EC2

De forma predeterminada, los usuarios no tienen permiso para crear ni modificar recursos de Amazon EC2, ni para realizar tareas con la API de Amazon EC2, la consola de Amazon EC2 o la CLI. Para permitir a los usuarios crear o modificar recursos y realizar tareas, debe crear políticas de IAM que concedan a los usuarios permisos para utilizar los recursos y las acciones de la API que

necesitarán y, a continuación, asociar dichas políticas a los usuarios, grupos o roles de IAM que requieran dichos permisos.

Cuando asocia una política a un usuario, grupo de usuarios o rol, les otorga o deniega el permiso para realizar las tareas especificadas en los recursos indicados. Para obtener más información general sobre las políticas de IAM, consulte Políticas y permisos en IAM en la Guía del usuario de IAM. Para obtener más información sobre cómo crear y administrar políticas de IAM, consulte Administración de políticas de IAM.

Una política de IAM debe conceder o denegar permisos para usar una o varias acciones de Amazon EC2. Asimismo, debe especificar los recursos que se pueden utilizar con la acción: pueden ser todos los recursos o, en algunos casos, recursos específicos. La política también puede incluir condiciones que se aplican al recurso.

Para empezar, puede comprobar si las políticas gestionadas de AWS de Amazon EC2 se ajustan a sus necesidades. De lo contrario, puede crear sus propias políticas personalizadas. Para obtener más información, consulte the section called “AWSPolíticas administradas por ”.

Contenido

- Sintaxis de la política
- Acciones de Amazon EC2
- Permisos de nivel de recurso admitidos para las acciones de la API de Amazon EC2
- Nombres de recursos de Amazon (ARN) para Amazon EC2
- Claves de condición de Amazon EC2
- Controle el acceso mediante acceso basado en atributos
- Concesión de permisos a usuarios, grupos y roles
- Comprobar que los usuarios tienen los permisos necesarios

Sintaxis de la política

Una política de IAM es un documento JSON que contiene una o varias instrucciones. Cada instrucción tiene la estructura siguiente.

```
{
  "Statement":[{
    "Effect":"effect",
    "Action":"action",
```

```
    "Resource":"arn",
    "Condition":{
      "condition":{
        "key":"value"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Una instrucción está compuesta por varios elementos:

- Effect: el valor de effect puede ser `Allow` o `Deny`. De forma predeterminada, los usuarios no tienen permiso para utilizar los recursos y las acciones de la API, por lo que se deniegan todas las solicitudes. Si se concede un permiso explícito se anula el valor predeterminado. Una denegación explícita invalida cualquier permiso concedido.
- Action: el valor de action es la acción de la API para la que concede o deniega permisos. Para obtener más información de cómo especificar el valor de action, consulte Acciones de Amazon EC2.
- Resource: el recurso al que afecta la acción. Algunas acciones de la API de Amazon EC2 permiten incluir en la política recursos específicos que la acción puede crear o modificar. Especifique un recurso con un nombre de recurso de Amazon (ARN) o utilizando el carácter comodín (*) para indicar que la instrucción se aplica a todos los recursos. Para obtener más información, consulte Permisos de nivel de recurso admitidos para las acciones de la API de Amazon EC2.
- Condition: las condiciones son opcionales. Se pueden usar para controlar cuándo está en vigor la política. Para obtener más información sobre cómo especificar condiciones para Amazon EC2, consulte Claves de condición de Amazon EC2.

Para obtener más información sobre los requisitos de la política, consulte la Referencia de la política JSON de IAM en la Guía del usuario de IAM. Para obtener ejemplos de instrucciones de política de IAM para Amazon EC2, consulte Políticas de ejemplo para controlar el acceso a la API de Amazon EC2.

Acciones de Amazon EC2

En una instrucción de política de IAM, puede especificar cualquier acción de API de cualquier servicio que sea compatible con IAM. Para Amazon EC2, use el prefijo siguiente con el nombre de la acción de API: `ec2:`. Por ejemplo: `ec2:RunInstances` y `ec2:CreateImage`.

Para especificar varias acciones en una única instrucción, sepárelas con comas del siguiente modo:

```
"Action": ["ec2:action1", "ec2:action2"]
```

También puede utilizar caracteres comodín para especificar varias acciones. Por ejemplo, puede especificar todas las acciones cuyo nombre comience por la palabra "Describe" del siguiente modo:

```
"Action": "ec2:Describe*"
```

> **Note**
>
> Actualmente, las acciones de la API de Amazon EC2 Describe* no admiten permisos de nivel de recurso. Para obtener más información sobre los permisos de nivel de recursos para Amazon EC2, consulte Políticas basadas en identidad para Amazon EC2.

Para especificar todas las acciones de API de Amazon EC2, use el carácter comodín * del siguiente modo:

```
"Action": "ec2:*"
```

Para ver una lista de las acciones de Amazon EC2, consulte Acciones definidas por Amazon EC2 en la referencia de autorizaciones de servicio.

Permisos de nivel de recurso admitidos para las acciones de la API de Amazon EC2

Los permisos de nivel de recursos hacen referencia a la capacidad de especificar en qué recursos los usuarios tienen permitido realizar acciones. Amazon EC2 admite parcialmente los permisos de nivel de recursos. Esto significa que, en algunas acciones de Amazon EC2, puede determinar cuándo se permite utilizarlas a los usuarios en función de si se cumplen una serie de condiciones o de los recursos concretos que pueden utilizar los usuarios. Por ejemplo, puede otorgar permisos a los usuarios para iniciar instancias, pero solo de un tipo específico, y únicamente utilizando una AMI específica.

Para especificar un recurso en la instrucción de política de IAM, se utiliza el nombre de recurso de Amazon (ARN). Para obtener más información sobre cómo especificar el valor de ARN, consulte Nombres de recursos de Amazon (ARN) para Amazon EC2. Si una acción de API no admite ARN individuales, debe utilizar un comodín (*) para especificar que la acción puede afectar a todos los recursos.

Para ver tablas que identifican qué acciones de la API de Amazon EC2 admiten permisos de nivel de recursos, así como los ARN y las claves de condición que puede usar en una política, consulte Acciones, recursos y claves de condición para Amazon EC2.

Tenga en cuenta que puede aplicar permisos de nivel de recurso basados en etiquetas en las políticas de IAM que utiliza para acciones de la API de Amazon EC2. Esto le ofrece un mejor control sobre los recursos que un usuario puede crear, modificar o utilizar. Para obtener más información, consulte Conceder permisos para etiquetar recursos de Amazon EC2 durante la creación.

Nombres de recursos de Amazon (ARN) para Amazon EC2

Cada instrucción de política de IAM se aplica a los recursos especificados utilizando sus ARN.

Un ARN tiene la siguiente sintaxis general:

```
arn:aws:[service]:[region]:[account-id]:resourceType/resourcePath
```

servicio

El servicio (por ejemplo, `ec2`).

region

La región para el recurso (por ejempl, `us-east-1`).

account-id

El ID de cuenta de AWS, sin guiones (por ejemplo, `123456789012`).

resourceType

El tipo de recurso (por ejemplo, `instance`).

resourcePath

Una ruta que identifica al recurso. Puede utilizar carácter comodín * en las rutas.

Por ejemplo, puede indicar una instancia específica (`i-1234567890abcdef0`) en la instrucción usando su ARN de este modo.

```
"Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-1234567890abcdef0"
```

También puede especificar todas las instancias que pertenecen a una cuenta específica mediante el carácter comodín * del modo siguiente.

```
"Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/*"
```

También puede especificar todos los recursos de Amazon EC2 que pertenecen a una cuenta específica mediante el carácter comodín * del modo siguiente.

```
"Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:*"
```

Para especificar todos los recursos o cuando una acción de API no admita ARN, utilice el carácter comodín * en el elemento `Resource` de la siguiente manera.

```
"Resource": "*"
```

En muchas acciones de la API de Amazon EC2 se utilizan varios recursos. Por ejemplo, `AttachVolume` asocia un volumen de Amazon EBS a una instancia, por lo que un usuario debe tener permisos para utilizar el volumen y la instancia. Para especificar varios recursos en una única instrucción, separe sus ARN con comas, tal y como se indica a continuación.

```
"Resource": ["arn1", "arn2"]
```

Para obtener una lista de ARN de recursos de Amazon EC2, consulte Tipos de recursos definidos por Amazon EC2.

Claves de condición de Amazon EC2

En la instrucción de una política, tiene la opción de especificar las condiciones que controlan cuando está en vigor. Cada condición contiene uno o varios pares clave-valor. Las claves de condición no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Hemos definido claves de condición globales de AWS y también claves de condición específicas de los servicios.

Para obtener una lista de las claves de condición específicas del servicio para Amazon EC2, consulte Claves de condición para Amazon EC2. Amazon EC2 también implementa las claves de condición globales de AWS. Para obtener más información, consulte Información disponible en todas las solicitudes en la Guía del usuario de IAM.

Todas las acciones de Amazon EC2 admiten las claves de condición `aws:RequestedRegion` y `ec2:Region`. Para obtener más información, consulte Ejemplo: Restringir el acceso a una región específica.

Para utilizar una clave de condición en la política de IAM, utilice la instrucción `Condition`. Por ejemplo, la política siguiente concede a los usuarios permiso para agregar y eliminar reglas de entrada y salida para cualquier grupo de seguridad. Utiliza la clave de condición `ec2:Vpc` para especificar que estas acciones solo se pueden realizar en grupos de seguridad de una VPC específica.

JSON

```
{
"Version":"2012-10-17",
  "Statement":[{
    "Effect":"Allow",
    "Action": [
       "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
       "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
       "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
       "ec2:RevokeSecurityGroupEgress"],
     "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:security-group/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "ec2:Vpc": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:vpc/
vpc-11223344556677889"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Si especifica varias condiciones o varias claves en una condición, las evaluamos con una operación lógica AND. Si especifica una condición con varios valores para una clave, evaluamos la condición con una operación lógica OR. Para conceder los permisos, es necesario que se cumplan todas las condiciones.

También puede utilizar comodines al especificar las condiciones. Para obtener más información, consulte Elementos de la política de IAM: Variables y etiquetas en la Guía del usuario de IAM.

> **Important**
>
> Muchas claves de condición son específicas de un recurso y algunas acciones de API utilizan varios recursos. Si escribe una política con una clave de condición, use el elemento

`Resource` de la instrucción para especificar el recurso en el que se aplica la clave de condición. Si no lo hace, la política puede impedir que los usuarios ejecuten la acción, ya que la comprobación de la condición dará un error en el caso de los recursos en los que la clave de la condición no se aplica. Si no quiere especificar un recurso o si ha escrito el elemento `Action` de su política para que contenga varias acciones de API, debe utilizar el tipo de condición `...IfExists` para asegurarse de que no se tenga en cuenta la clave de condición en el caso de los recursos que no la utilicen. Para obtener más información, consulte ...IfExists Conditions en la Guía del usuario de IAM.

Claves de condición

- ec2:AttributeClave de condición de
- ec2:ResourceIDClaves de condición de
- ec2:SourceInstanceARNClave de condición de

ec2:AttributeClave de condición de

La clave de condición `ec2:Attribute` se puede utilizar para condiciones que filtran el acceso por un atributo de un recurso.

Esta clave de condición admite únicamente propiedades que sean de un tipo de datos primitivo (como cadenas o enteros) o bien objetos AttributeValue complejos que contengan solo una propiedad Valor (como los objetos Description o ImdsSupport de la acción de API ModifyImageAttribute). La clave de condición no se puede usar con objetos complejos que contengan varias propiedades, como el objeto LaunchPermission de ModifyImageAttribute.

Por ejemplo, la siguiente política utiliza la clave de condición `ec2:Attribute/Description` para filtrar el acceso por parte del objeto complejo Descripción de la acción ModifyImageAttribute de la API. La clave de condición solo permite solicitudes que modifican la descripción de una imagen `Production` o `Development`.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```

```
      "Action": "ec2:ModifyImageAttribute",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1::image/ami-*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "ec2:Attribute/Description": [
            "Production",
            "Development"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

El ejemplo siguiente de política utiliza la clave de condición `ec2:Attribute` para filtrar el acceso mediante la propiedad primitiva Atributo de la acción ModifyImageAttribute de la API. La clave de condición deniega todas las solicitudes que intentan modificar la descripción de una imagen.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "ec2:ModifyImageAttribute",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1::image/ami-*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "ec2:Attribute": "Description"
        }
      }
    }
  ]
}
```

ec2:ResourceIDClaves de condición de

Cuando utilice las siguientes claves de condición `ec2:ResourceID` con las acciones de API especificadas, el valor de la clave de condición se utiliza para especificar el recurso resultante

que se crea mediante la acción de la API. Las claves de condición `ec2:ResourceID` no se pueden usar para especificar un recurso fuente que se especifica en la solicitud de la API. Si usa una de las siguientes claves de condición `ec2:ResourceID` con una API específica, entonces siempre debe especificar el comodín (*). Si especifica un valor diferente, la condición siempre se resuelve como * durante el tiempo de ejecución. Por ejemplo, para usar la clave de condición `ec2:ImageId` con la API CopyImage, luego debe especificar la clave de condición de la siguiente manera:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CopyImage",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1::image/ami-*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "ec2:ImageID": "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Recomendamos que evite usar las claves de condición con estas acciones de API:

- `ec2:DhcpOptionsID` – `CreateDhcpOptions`
- `ec2:ImageID` – `CopyImage`, `CreateImage`, `ImportImage` y `RegisterImage`
- `ec2:InstanceID` – `RunInstances` y `ImportInstance`
- `ec2:InternetGatewayID` – `CreateInternetGateway`
- `ec2:NetworkAclID` – `CreateNetworkAcl`
- `ec2:NetworkInterfaceID` – `CreateNetworkInterface`
- `ec2:PlacementGroupName` – `CreatePlacementGroup`
- `ec2:RouteTableID` – `CreateRouteTable`
- `ec2:SecurityGroupID` – `CreateSecurityGroup`

- `ec2:SnapshotID` – `CopySnapshot`, `CreateSnapshot`, `CreateSnapshots` y `ImportSnapshots`
- `ec2:SubnetID` – `CreateSubnet`
- `ec2:VolumeID` – `CreateVolume` y `ImportVolume`
- `ec2:VpcID` – `CreateVpc`
- `ec2:VpcPeeringConnectionID` – `CreateVpcPeeringConnection`

Para filtrar el acceso en función de identificadores de recursos específicos, recomendamos que lo haga mediante el elemento de política `Resource`, de la siguiente manera.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CopyImage",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1::image/ami-01234567890abcdef"
    }
  ]
}
```

ec2:SourceInstanceARNClave de condición de

Se utiliza `ec2:SourceInstanceARN` para especificar el ARN de la instancia desde la que se realiza una solicitud. Se trata de una clave de condición AWS global, lo que significa que puede utilizarla con servicios distintos de Amazon EC2. Para ver una política de ejemplo, consulte Ejemplo: Permitir que una instancia específica vea los recursos de otros servicios de AWS.

Controle el acceso mediante acceso basado en atributos

Cuando crea una política de IAM que concede a los usuarios permiso para utilizar recursos de EC2, puede incluir información de etiquetas en el elemento `Condition` de la política para controlar el acceso basado en etiquetas. Esto se conoce como control de acceso basado en atributos (ABAC). El ABAC le proporciona un mejor control sobre los recursos que un usuario puede modificar, utilizar o eliminar. Para obtener más información, consulte ¿Qué es ABAC para AWS?

Por ejemplo, puede crear una política que permita a los usuarios terminar una instancia, pero que deniegue la acción si la instancia tiene la etiqueta `environment=production`. Para ello, utilice la clave de condición `aws:ResourceTag` para permitir o denegar el acceso al recurso en función de las etiquetas que están asociadas al recurso.

```
"StringEquals": { "aws:ResourceTag/environment": "production" }
```

Para saber si una acción de la API de Amazon EC2 permite controlar el acceso mediante la clave de condición `aws:ResourceTag`, consulte Acciones, recursos y claves de condición para Amazon EC2. Tenga en cuenta que las acciones `Describe` no admiten permisos de nivel de recursos, de forma que debe especificarlas en una instrucción aparte sin condiciones.

Para ver ejemplos de políticas de IAM, consulte Políticas de ejemplo para controlar el acceso a la API de Amazon EC2.

Si permite o deniega a los usuarios acceso a recursos en función de etiquetas, debe considerar denegar explícitamente a los usuarios la posibilidad de agregar estas etiquetas o retirarlas de los mismos recursos. De lo contrario, es posible que un usuario eluda sus restricciones y obtenga acceso a un recurso modificando sus etiquetas.

Concesión de permisos a usuarios, grupos y roles

Para dar acceso, agregue permisos a los usuarios, grupos o roles:

- Usuarios y grupos en AWS IAM Identity Center:

  Cree un conjunto de permisos. Siga las instrucciones de Creación de un conjunto de permisos en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center.
- Usuarios gestionados en IAM a través de un proveedor de identidades:

  Cree un rol para la federación de identidades. Siga las instrucciones descritas en Creación de un rol para un proveedor de identidad de terceros (federación) en la Guía del usuario de IAM.
- Usuarios de IAM:
  - Cree un rol que el usuario pueda aceptar. Siga las instrucciones descritas en Creación de un rol para un usuario de IAM en la Guía del usuario de IAM.
  - (No recomendado) Adjunte una política directamente a un usuario o agregue un usuario a un grupo de usuarios. Siga las instrucciones descritas en Adición de permisos a un usuario (consola) de la Guía del usuario de IAM.

Comprobar que los usuarios tienen los permisos necesarios

Una vez creada la política de IAM, le recomendamos que compruebe si concede permisos a los usuarios para utilizar las acciones de la API concretas y los recursos necesarios antes de pasar la política a producción.

En primer lugar, cree un usuario para realizar pruebas y, a continuación, asocie la política de IAM que creó al usuario de prueba. A continuación, realice una solicitud como usuario de prueba.

Si la acción de Amazon EC2 que va a probar crea o modifica un recurso, debería efectuar la solicitud mediante el parámetro `DryRun` (o ejecutar el comando de la AWS CLI con la opción `--dry-run`). En este caso, la llamada completa la comprobación de autorización, pero no la operación. Por ejemplo, puede comprobar si el usuario puede finalizar una instancia determinada sin finalizarla en realidad. Si el usuario de prueba tiene los permisos necesarios, la solicitud devolverá `DryRunOperation`; de lo contrario, devolverá `UnauthorizedOperation`.

Si la política no concede los permisos previstos al usuario o es demasiado permisiva, puede ajustarla según sea necesario y repetir las pruebas hasta obtener el resultado deseado.

> **Important**
>
> Puede que los cambios en la política tarden varios minutos en propagarse y surtir efecto. Por lo tanto, le recomendamos que espere cinco minutos antes de probar las actualizaciones de la misma.

Si se produce un error en la comprobación de autorización, la solicitud devuelve un mensaje codificado con información de diagnóstico. Puede descodificar el mensaje usando la acción `DecodeAuthorizationMessage`. Para obtener más información, consulte DecodeAuthorizationMessage en la Referencia de la API de AWS Security Token Service, así como decode-authorization-message.

Políticas de ejemplo para controlar el acceso a la API de Amazon EC2

Puede utilizar las políticas de IAM para conceder a los usuarios los permisos necesarios para trabajar con Amazon EC2. Para obtener instrucciones paso a paso, consulte Creación de políticas de IAM en la Guía del usuario de IAM.

Los siguientes ejemplos muestran instrucciones de política que puede utilizar para conceder permisos a los usuarios para utilizar Amazon EC2. Estas políticas están diseñadas para solicitudes

que se realizan mediante la AWS CLI o un SDK de AWS. En los ejemplos siguientes, reemplace cada *marcador de posición del usuario* con su propia información.

Ejemplos

- Ejemplo: Acceso de solo lectura
- Ejemplo: Restringir el acceso a una región específica
- Trabajar con instancias
- Iniciar instancias (RunInstances)
- Trabajar con Instancias de spot
- Ejemplo: Trabajar con Instancias reservadas
- Ejemplo: Etiquetar recursos
- Ejemplo: Trabajar con roles de IAM
- Ejemplo: Trabajar con tablas de ruteo
- Ejemplo: Permitir que una instancia específica vea los recursos de otros servicios de AWS
- Ejemplo: Trabajar con plantillas de lanzamiento
- Trabajar con metadatos de instancias
- Uso de volúmenes e instantáneas de Amazon EBS

Para ver políticas de ejemplo para trabajar en la consola de Amazon EC2, consulte Políticas de ejemplo para controlar el acceso a la consola de Amazon EC2.

Ejemplo: Acceso de solo lectura

La siguiente política concede a los usuarios permisos para usar todas las acciones de la API de Amazon EC2 cuyos nombres empiecen por `Describe`. El elemento `Resource` utiliza un carácter comodín para indicar que los usuarios pueden especificar todos los recursos con estas acciones de API. El carácter comodín * también es necesario en los casos en los que la acción de la API no admita permisos de nivel de recursos. Para obtener más información acerca de qué ARN puede usar con qué acciones de la API de Amazon EC2, consulte Acciones, recursos y claves de condición para Amazon EC2.

Los usuarios no tienen permiso para realizar ninguna acción en los recursos (a menos que otra instrucción les de permiso para ello), porque, de forma predeterminada, se les deniega el permiso para usar acciones de la API.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:Describe*",
      "Resource": "*"
    }
   ]
}
```

Ejemplo: Restringir el acceso a una región específica

La siguiente política deniega a los usuarios el permiso para usar todas las acciones de la API de Amazon EC2 a menos que la región sea Europa (Fráncfort). Utiliza la clave de condición global `aws:RequestedRegion`, que admiten todas las acciones de la API de Amazon EC2.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
       {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "ec2:*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {
          "aws:RequestedRegion": "eu-central-1"
        }
      }
    }
  ]
}
```

De forma alternativa, puede usar la clave de condición `ec2:Region`, que es específica de Amazon EC2 y que admiten todas las acciones de la API de Amazon EC2.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
       {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "ec2:*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {
          "ec2:Region": "eu-central-1"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Trabajar con instancias

Ejemplos

- Ejemplo: Describir, iniciar, detener, comenzar y terminar todas las instancias
- Ejemplo: Describir todas las instancias y detener, comenzar y terminar solo instancias determinadas

Ejemplo: Describir, iniciar, detener, comenzar y terminar todas las instancias

La siguiente política concede a los usuarios permisos para usar las acciones de la API especificadas en el elemento `Action`. El elemento `Resource` utiliza un carácter comodín * para indicar que los usuarios pueden especificar todos los recursos con estas acciones de API. El carácter comodín * también es necesario en los casos en los que la acción de la API no admita permisos de nivel de recursos. Para obtener más información acerca de qué ARN puede usar con qué acciones de la API de Amazon EC2, consulte Acciones, recursos y claves de condición para Amazon EC2.

Los usuarios no tienen permiso para utilizar cualquier otra acción de la API (a menos que otra instrucción les de permiso para ello), porque, de forma predeterminada, se les deniega el permiso para usar acciones de la API.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:StartInstances"
      ],
      "Resource": "*"
    }
   ]
}
```

Ejemplo: Describir todas las instancias y detener, comenzar y terminar solo instancias determinadas

La siguiente política permite a los usuarios describir todas las instancias, iniciar y detener únicamente las instancias i-1234567890abcdef0 e i-0598c7d356eba48d7, y terminar únicamente instancias en la región `us-east-1`, con la etiqueta de recurso "`purpose=test`".

La primera instrucción utiliza un comodín * para el elemento `Resource` para indicar que los usuarios pueden especificar todos los recursos con la acción; en este caso, pueden generar una lista de todas las instancias. El carácter comodín * también es necesario en los casos en que la acción de la API no admite permisos de nivel de recursos (en este caso, `ec2:DescribeInstances`). Para obtener más información acerca de qué ARN puede usar con qué acciones de la API de Amazon EC2, consulte Acciones, recursos y claves de condición para Amazon EC2.

La segunda instrucción utiliza permisos de nivel de recursos para las acciones `StopInstances` y `StartInstances`. Las instancias específicas se indican mediante sus ARN en el elemento `Resource`.

La tercera instrucción permite a los usuarios terminar todas las instancias en la región de `us-east-1` que pertenezcan a la cuenta de AWS indicada, pero solo si la instancia tiene la etiqueta `"purpose=test"`. El elemento `Condition` estipula cuando la instrucción de la política está en vigor.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [
   {
   "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:DescribeInstances",
      "Resource": "*"
   },
   {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:StartInstances"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/i-1234567890abcdef0",
        "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/i-0598c7d356eba48d7"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:TerminateInstances",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*",
      "Condition": {
         "StringEquals": {
            "aws:ResourceTag/purpose": "test"
         }
      }
   }

   ]
}
```

Iniciar instancias (RunInstances)

La acción de la API RunInstances lanza una o varias Instancias bajo demanda o una o varias Instancias de spot. `RunInstances` requiere una AMI y crea una instancia. Los usuarios pueden especificar un par de claves y un grupo de seguridad en la solicitud. El lanzamiento en una VPC requiere una subred y crea una interfaz de red. El lanzamiento desde una AMI basado en Amazon EBS crea un volumen. Por lo tanto, el usuario debe tener permisos para usar estos recursos de Amazon EC2. Puede crear una instrucción de política que exija a los usuarios que especifiquen un parámetro opcional en `RunInstances` o que restrinja los valores de un parámetro a valores determinados.

Para obtener más información sobre los permisos de nivel de recurso necesarios para iniciar una instancia, consulte Claves de condición, acciones y recursos de Amazon EC2.

De forma predeterminada, los usuarios no tienen permisos para describir, comenzar, detener o terminar las instancias resultantes. Una de las posibles maneras de conceder a los usuarios permisos para administrar las instancias obtenidas consiste en crear una etiqueta específica para cada instancia y, a continuación, crear una instrucción que les permita administrar instancias con dicha etiqueta. Para obtener más información, consulte Trabajar con instancias.

Recursos

- AMI
- Tipos de instancias
- Subredes
- Volúmenes de EBS
- Etiquetas
- Etiquetas en una plantilla de lanzamiento
- GPU elásticas
- Plantillas de lanzamiento

AMI

La siguiente política permite a los usuarios iniciar instancias utilizando únicamente las AMI especificadas, `ami-9e1670f7` y `ami-45cf5c3c`. Los usuarios no pueden lanzar una instancia con otras AMI (a menos que otra instrucción conceda a los usuarios permiso para ello).

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [
   {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:RunInstances",
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:us-east-1::image/ami-9e1670f7",
        "arn:aws:ec2:us-east-1::image/ami-45cf5c3c",
        "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*",
        "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:volume/*",
        "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:network-interface/*"
      ]
    }
   ]
}
```

Como alternativa, la siguiente política permite a los usuarios iniciar instancias desde todas las AMI propiedad de Amazon o de determinados socios verificados y de confianza. El elemento `Condition` de la primera instrucción prueba si `ec2:Owner` es `amazon`. Los usuarios no pueden lanzar una instancia con otras AMI (a menos que otra instrucción conceda a los usuarios permiso para ello).

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [
         {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:RunInstances",
      "Resource": [
         "arn:aws:ec2:us-east-1::image/ami-*"
      ],
      "Condition": {
         "StringEquals": {
```

```
            "ec2:Owner": "amazon"
         }
      }
   },
   {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:RunInstances",
      "Resource": [
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*",
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:subnet/*",
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:volume/*",
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:network-interface/*",
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:key-pair/*",
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:security-group/*"
         ]
      }
   ]
}
```

Tipos de instancias

La siguiente política permite a los usuarios iniciar instancias utilizando únicamente el tipo de instancia `t2.micro` o `t2.small`, que usted podría utilizar para controlar costos. Los usuarios no pueden iniciar instancias más grandes porque el elemento `Condition` de la primera instrucción prueba si `ec2:InstanceType` es `t2.micro` o `t2.small`.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [
        {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:RunInstances",
      "Resource": [
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*"
      ],
      "Condition": {
         "StringEquals": {
            "ec2:InstanceType": ["t2.micro", "t2.small"]
         }
```

```
      }
   },
   {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:RunInstances",
      "Resource": [
         "arn:aws:ec2:us-east-1::image/ami-*",
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:subnet/*",
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:network-interface/*",
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:volume/*",
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:key-pair/*",
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:security-group/*"
         ]
      }
   ]
}
```

Como alternativa, puede crear una política que deniegue a los usuarios permisos para iniciar instancias, salvo los tipos de instancias `t2.micro` y `t2.small`.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [
        {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "ec2:RunInstances",
      "Resource": [
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*"
      ],
      "Condition": {
         "StringNotEquals": {
            "ec2:InstanceType": ["t2.micro", "t2.small"]
         }
      }
   },
   {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:RunInstances",
      "Resource": [
```

```
            "arn:aws:ec2:us-east-1::image/ami-*",
            "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:network-interface/*",
            "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*",
            "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:subnet/*",
            "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:volume/*",
            "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:key-pair/*",
            "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:security-group/*"
            ]
      }
   ]
}
```

Subredes

La siguiente política permite a los usuarios iniciar instancias utilizando únicamente la subred especificada, `subnet-12345678`. El grupo no puede iniciar instancias en cualquier otra subred (a menos que otra instrucción conceda a los usuarios permiso para ello).

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:RunInstances",
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:subnet/subnet-12345678",
        "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*",
        "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:volume/*",
        "arn:aws:ec2:us-east-1::image/ami-*",
        "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:security-group/*"
      ]
    }
   ]
}
```

Como alternativa, puede crear una política que deniegue a los usuarios permisos para iniciar una instancia en cualquier otra subred. La instrucción actúa así denegando el permiso para crear una interfaz de red, salvo en la ubicación donde la subred `subnet-12345678` está especificada. Esta denegación anula cualquier otra política creada para permitir el lanzamiento de instancias en otras subredes.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [
         {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "ec2:RunInstances",
      "Resource": [
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:network-interface/*"
      ],
      "Condition": {
         "ArnNotEquals": {
            "ec2:Subnet": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:subnet/
subnet-12345678"
         }
      }
   },
   {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:RunInstances",
      "Resource": [
         "arn:aws:ec2:us-east-1::image/ami-*",
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:network-interface/*",
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*",
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:subnet/*",
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:volume/*",
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:key-pair/*",
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:security-group/*"
         ]
      }
   ]
}
```

Volúmenes de EBS

La siguiente política permite a los usuarios iniciar instancias únicamente si los volúmenes EBS de la instancia están cifrados. El usuario debe iniciar una instancia desde una AMI que se creó con instantáneas cifradas para garantizar el cifrado del volumen raíz. Cualquier volumen adicional que el usuario adjunte a la instancia durante el lanzamiento también debe estar cifrado.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
                {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:RunInstances",
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
            ],
            "Condition": {
                "Bool": {
                    "ec2:Encrypted": "true"
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:RunInstances",
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:*::image/ami-*",
                "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
                "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
                "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
                "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
                "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
            ]
        }
    ]
}
```

Etiquetas

Etiquetar instancias durante la creación

La siguiente política permite a los usuarios iniciar instancias y etiquetarlas durante la creación. En las acciones de creación de recursos que aplican etiquetas, los usuarios deben tener permisos para utilizar la acción `CreateTags`. La segunda instrucción utiliza la clave de condición `ec2:CreateAction` para permitir a los usuarios crear etiquetas únicamente en el contexto de `RunInstances` y solo para instancias. Los usuarios no pueden etiquetar recursos ya existentes ni tampoco etiquetar volúmenes utilizando la solicitud `RunInstances`.

Para obtener más información, consulte Conceder permisos para etiquetar recursos de Amazon EC2 durante la creación.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
         "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
         "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*",
      "Condition": {
         "StringEquals": {
             "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
          }
       }
    }
  ]
}
```

Etiquetar instancias y volúmenes durante la creación con etiquetas específicas

La siguiente política contiene la clave de condición `aws:RequestTag` que exige a los usuarios que etiqueten todas las instancias que se creen con `RunInstances`, con las etiquetas `environment=production` y `purpose=webserver`. Si los usuarios no transmiten estas etiquetas en concreto o si no especifican ninguna etiqueta, la solicitud dará un error.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
   {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
         "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource": [
         "arn:aws:ec2:us-east-1::image/*",
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:subnet/*",
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:network-interface/*",
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:security-group/*",
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:key-pair/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
         "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource": [
          "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:volume/*",
          "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*"
      ],
      "Condition": {
         "StringEquals": {
            "aws:RequestTag/environment": "production" ,
            "aws:RequestTag/purpose": "webserver"
          }
       }
    },
    {
```

```
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
         "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:*/*",
      "Condition": {
         "StringEquals": {
             "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
          }
       }
    }
  ]
}
```

Etiquetar instancias y volúmenes durante la creación con al menos una etiqueta específica

La siguiente política utiliza el modificador `ForAnyValue` en la condición `aws:TagKeys` para indicar que debe especificarse como mínimo una etiqueta en la solicitud y que esta debe contener la clave `environment` o `webserver`. La etiqueta debe aplicarse tanto a las instancias como a los volúmenes. Se puede especificar cualquier valor de etiqueta en la solicitud.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
   {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
         "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource": [
         "arn:aws:ec2:us-east-1::image/*",
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:subnet/*",
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:network-interface/*",
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:security-group/*",
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:key-pair/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
```

```
      "Action": [
          "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource": [
          "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:volume/*",
          "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*"
      ],
      "Condition": {
          "ForAnyValue:StringEquals": {
              "aws:TagKeys": ["environment","webserver"]
          }
       }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
          "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:*/*",
      "Condition": {
          "StringEquals": {
              "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
          }
       }
    }
  ]
}
```

Si las instancias se etiquetan durante la creación, deben etiquetarse con una etiqueta específica

En la siguiente política, los usuarios no tienen que especificar etiquetas en la solicitud, pero si lo hacen, la etiqueta tiene que ser `purpose=test`. No se permite ninguna otra etiqueta. Los usuarios pueden aplicar etiquetas a todos los recursos de la solicitud `RunInstances` que lo admitan.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```

```
      "Action": [
         "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
         "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:*/*",
      "Condition": {
         "StringEquals": {
             "aws:RequestTag/purpose": "test",
             "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
          },
          "ForAllValues:StringEquals": {
              "aws:TagKeys": "purpose"
          }
       }
    }
  ]
}
```

Para no permitir ninguna etiqueta llamada al crear para RunInstances

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowRun",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:RunInstances"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:us-east-1::image/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:subnet/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:network-interface/*",
```

```
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:security-group/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:key-pair/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:volume/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:instance/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:spot-instances-request/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Deny",
            "Action": "ec2:CreateTags",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Permitir solo etiquetas específicas para spot-instances-request. La incoherencia sorpresa número 2 entra en juego aquí. En circunstancias normales, no especificar ninguna etiqueta dará como resultado No autenticado. En el caso de spot-instances-request, esta política no se evaluará si no hay etiquetas spot-instances-request, por lo que una solicitud Subasta en ejecución sin etiqueta tendrá éxito.

Etiquetas en una plantilla de lanzamiento

En el siguiente ejemplo, los usuarios pueden lanzar instancias, pero solo si usan una plantilla de lanzamiento específica (`lt-09477bcd97b0d310e`). La clave de condición `ec2:IsLaunchTemplateResource` evita que los usuarios invaliden cualquiera de los recursos especificados en la plantilla de lanzamiento. La segunda parte de la instrucción permite a los usuarios etiquetar instancias en el momento de la creación — Esta parte es necesaria si se especifican las etiquetas para la instancia en la plantilla de lanzamiento.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
   {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:RunInstances",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
```

```
         "ArnLike": {
            "ec2:LaunchTemplate": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:launch-
template/lt-09477bcd97b0d310e"
          },
          "Bool": {
            "ec2:IsLaunchTemplateResource": "true"
          }
       }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
         "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*",
      "Condition": {
         "StringEquals": {
            "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
          }
       }
    }
  ]
}
```

GPU elásticas

En la siguiente política, los usuarios pueden iniciar una instancia y especificar la GPU elástica que se va a asociar a la instancia. Los usuarios pueden iniciar instancias en cualquier región, pero solo pueden conectar una GPU elástica durante un lanzamiento en la región `us-east-2`.

La clave de condición `ec2:ElasticGpuType` garantiza que las instancias usen el tipo de GPU elástico `eg1.medium` o `eg1.large`.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
            {
           "Effect": "Allow",
           "Action": [
```

```
                "ec2:RunInstances"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:*:111122223333:elastic-gpu/*"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "ec2:Region": "us-east-2",
                    "ec2:ElasticGpuType": [
                        "eg1.medium",
                        "eg1.large"
                    ]
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:RunInstances",
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:*::image/ami-*",
                "arn:aws:ec2:*:111122223333:network-interface/*",
                "arn:aws:ec2:*:111122223333:instance/*",
                "arn:aws:ec2:*:111122223333:subnet/*",
                "arn:aws:ec2:*:111122223333:volume/*",
                "arn:aws:ec2:*:111122223333:key-pair/*",
                "arn:aws:ec2:*:111122223333:security-group/*"
            ]
        }
    ]
}
```

Plantillas de lanzamiento

En el siguiente ejemplo, los usuarios pueden lanzar instancias, pero solo si usan una plantilla de lanzamiento específica (`lt-09477bcd97b0d310e`). Los usuarios pueden omitir parámetros de la plantilla de lanzamiento al especificarlos en la acción `RunInstances`.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
```

```
  "Statement": [
         {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:RunInstances",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
         "ArnLike": {
             "ec2:LaunchTemplate": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:launch-
template/lt-09477bcd97b0d310e"
          }
       }
    }
  ]
}
```

En este ejemplo, los usuarios pueden iniciar instancias, pero solo si usan una plantilla de lanzamiento. La política usa la clave de condición `ec2:IsLaunchTemplateResource` para evitar que los usuarios invaliden cualquiera de los ARN preexistentes de la plantilla de lanzamiento.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
         {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:RunInstances",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
         "ArnLike": {
             "ec2:LaunchTemplate": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:launch-
template/*"
          },
          "Bool": {
             "ec2:IsLaunchTemplateResource": "true"
          }
       }
    }
  ]
}
```

En el siguiente ejemplo, la política permite a los usuarios iniciar instancias, pero solo si usan una plantilla de lanzamiento. Los usuarios no pueden omitir los parámetros de subred y de interfaz de red de la solicitud; estos parámetros solo pueden especificarse en la plantilla de lanzamiento. La primera parte de la instrucción utiliza el elemento NotResource para permitir todos los demás recursos, excepto las subredes y las interfaces de red. La segunda parte de la instrucción permite los recursos de subred y de interfaz de red, pero solo si provienen de la plantilla de lanzamiento.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
        {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:RunInstances",
      "NotResource": ["arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:subnet/*",
                      "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:network-interface/*" ],
      "Condition": {
         "ArnLike": {
             "ec2:LaunchTemplate": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:launch-
template/*"
          }
       }
    },
   {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:RunInstances",
      "Resource": ["arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:subnet/*",
                   "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:network-interface/*" ],
      "Condition": {
         "ArnLike": {
             "ec2:LaunchTemplate": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:launch-
template/*"
          },
          "Bool": {
             "ec2:IsLaunchTemplateResource": "true"
          }
       }
    }
  ]
}
```

En el siguiente ejemplo, se le permite a los usuarios iniciar instancias solo si usan una plantilla de lanzamiento que contenga la etiqueta `Purpose=Webservers`. Los usuarios no pueden omitir ninguno de los parámetros de la plantilla de lanzamiento en la acción `RunInstances`.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
        {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:RunInstances",
      "NotResource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:launch-template/*",
      "Condition": {
         "ArnLike": {
             "ec2:LaunchTemplate": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:launch-
template/*"
          },
         "Bool": {
             "ec2:IsLaunchTemplateResource": "true"
          }
       }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:RunInstances",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:launch-template/*",
      "Condition": {
       "StringEquals": {
           "aws:ResourceTag/Purpose": "Webservers"
        }
       }
     }
  ]
}
```

Trabajar con Instancias de spot

Puede utilizar la acción RunInstances para crear solicitudes de instancias de spot y etiquetarlas durante la creación. El recurso que se debe especificar para RunInstances es `spot-instances-request`.

El recurso `spot-instances-request` se evalúa en la política de IAM de la siguiente manera:

- Si no etiqueta la solicitud de instancia de spot durante la creación, Amazon EC2 no evalúa el recurso `spot-instances-request` en la instrucción RunInstances.
- Si etiqueta la solicitud de instancia de spot durante la creación, Amazon EC2 evalúa el recurso `spot-instances-request` en la instrucción RunInstances.

Por lo tanto, para el recurso `spot-instances-request`, se aplican las siguientes reglas a la política de IAM:

- Si utiliza RunInstances para crear una solicitud de instancia de spot y no tiene la intención de etiquetar dicha solicitud durante la creación, no es necesario que permita explícitamente el recurso `spot-instances-request`; la llamada se realizará correctamente.
- Si utiliza RunInstances para crear una solicitud de instancia de spot y tiene la intención de etiquetar dicha solicitud durante la creación, debe incluir el recurso `spot-instances-request` en la instrucción de permiso de RunInstances; de lo contrario, la llamada devolverá un error.
- Si utiliza RunInstances para crear una solicitud de instancia de spot y tiene la intención de etiquetar dicha solicitud durante la creación, debe especificar el recurso `spot-instances-request` o incluir el comodín `*` en la instrucción de permiso de CreateTags; de lo contrario, la llamada devolverá un error.

Puede solicitar Instancias de spot mediante RunInstances o RequestSpotInstances. Las siguientes políticas de IAM de ejemplo siguientes solo se aplican cuando se solicita Instancias de spot mediante RunInstances.

Ejemplo: solicitud de Instancias de spot mediante RunInstances

La siguiente política permite a los usuarios solicitar Instancias de spot mediante la acción RunInstances. El recurso `spot-instances-request`, creado por RunInstances, solicita Instancias de spot.

> **Note**
>
> Si va a utilizar RunInstances para crear solicitudes de instancias de spot, puede omitir `spot-instances-request` de la lista `Resource` si no tiene la intención de etiquetar las solicitudes de instancias de spot durante la creación. Esto se debe a que Amazon EC2 no

evalúa el recurso `spot-instances-request` en la instrucción RunInstances si la solicitud de instancia de spot no se etiqueta durante la creación.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowRun",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:RunInstances"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:us-east-1::image/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:subnet/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:network-interface/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:security-group/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:key-pair/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:volume/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:instance/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:spot-instances-request/*"
            ]
        }
    ]
}
```

Warning

NO ADMITIDO: ejemplo: denegar permiso a los usuarios para solicitar Instancias de spot utilizando RunInstances
No se admite la política siguiente para el recurso `spot-instances-request`.
La siguiente política tiene por objeto conceder a los usuarios el permiso para iniciar Instancias bajo demanda, pero denegar a los usuarios el permiso para solicitar Instancias de spot. El recurso `spot-instances-request`, creado por RunInstances, es el recurso que solicita Instancias de spot. La segunda instrucción tiene por objeto denegar la acción RunInstances para el recurso `spot-instances-request`. Sin embargo, no se admite

esta condición porque Amazon EC2 no evalúa el recurso `spot-instances-request` en la instrucción RunInstances si la solicitud de instancia de spot no se etiqueta durante la creación.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowRun",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:RunInstances"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:us-east-1::image/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:subnet/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:network-interface/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:security-group/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:key-pair/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:volume/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:instance/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "DenySpotInstancesRequestsNOTSUPPORTEDDONOTUSE",
            "Effect": "Deny",
            "Action": "ec2:RunInstances",
            "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:*:spot-instances-request/*"
        }
    ]
}
```

Ejemplo: etiquetar solicitudes de instancias de spot durante la creación

La siguiente política permite a los usuarios etiquetar todos los recursos que se crean durante el lanzamiento de la instancia. La primera instrucción permite a RunInstances crear los recursos enumerados. El recurso `spot-instances-request`, creado por RunInstances, es el recurso que

solicita Instancias de spot. La segunda instrucción proporciona un comodín * para permitir que se etiqueten todos los recursos cuando se crean durante el lanzamiento de la instancia.

> **Note**
>
> Si etiqueta la solicitud de instancia de spot durante la creación, Amazon EC2 evalúa el recurso `spot-instances-request` en la instrucción RunInstances. Por lo tanto, debe permitir explícitamente el recurso `spot-instances-request` para la acción RunInstances; de lo contrario, la llamada devolverá un error.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowRun",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:RunInstances"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:us-east-1::image/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:subnet/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:network-interface/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:security-group/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:key-pair/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:volume/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:instance/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:spot-instances-request/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "TagResources",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:CreateTags",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Ejemplo: denegar el etiquetado durante la creación para solicitudes de instancias de spot

La política siguiente deniega a los usuarios el permiso para etiquetar los recursos que se crean durante el lanzamiento de la instancia.

La primera instrucción permite a RunInstances crear los recursos enumerados. El recurso `spot-instances-request`, creado por RunInstances, es el recurso que solicita Instancias de spot. La segunda instrucción proporciona un comodín * para denegar todos los recursos que se etiquetan cuando se crean durante el lanzamiento de la instancia. Si `spot-instances-request` o cualquier otro recurso se etiqueta durante la creación, la llamada RunInstances devolverá un error.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowRun",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:RunInstances"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:us-east-1::image/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:subnet/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:network-interface/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:security-group/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:key-pair/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:volume/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:instance/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:spot-instances-request/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "DenyTagResources",
            "Effect": "Deny",
            "Action": "ec2:CreateTags",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Warning

NO ADMITIDO – Ejemplo: permitir la creación de una solicitud de instancia de spot solo si se le asigna una etiqueta específica

No se admite la política siguiente para el recurso `spot-instances-request`.

La siguiente política tiene por objeto otorgar a RunInstances el permiso para crear una solicitud de instancia de spot solo si la solicitud se etiqueta con una etiqueta específica.

La primera instrucción permite a RunInstances crear los recursos enumerados.

La segunda instrucción tiene por objeto otorgar a los usuarios el permiso para crear una solicitud de instancia de spot solo si la solicitud tiene la etiqueta `environment=production`. Si esta condición se aplica a los demás recursos creados por RunInstances, si no se especifica ninguna etiqueta se producirá un error `Unauthenticated`. Sin embargo, si no se especifica ninguna etiqueta para la solicitud de instancia de spot, Amazon EC2 no evalúa el recurso `spot-instances-request` en la instrucción RunInstances, lo que da como resultado que RunInstances cree solicitudes de instancias de spot no etiquetadas.

Tenga en cuenta que especificar una etiqueta que no sea `environment=production` da como resultado un error `Unauthenticated`, ya que si un usuario etiqueta una solicitud de instancia de spot, Amazon EC2 evalúa el recurso `spot-instances-request` en la instrucción RunInstances.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowRun",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:RunInstances"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:us-east-1::image/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:subnet/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:network-interface/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:security-group/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:key-pair/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:volume/*",
```

```
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:instance/*"
            ]
        },
        {
            "Sid":
 "RequestSpotInstancesOnlyIfTagIsEnvironmentProductionNOTSUPPORTEDDONOTUSE",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:RunInstances",
            "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:*:spot-instances-request/
*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:RequestTag/environment": "production"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "TagResources",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:CreateTags",
            "Resource": "*"
        }

    ]
}
```

Ejemplo: denegar la creación de una solicitud de instancia de spot si se le asigna una etiqueta específica

La siguiente política deniega a RunInstances el permiso para crear una solicitud de instancia de spot si la solicitud está etiquetada con `environment=production`.

La primera instrucción permite a RunInstances crear los recursos enumerados.

La segunda instrucción deniega a los usuarios el permiso para crear una solicitud de instancia de spot si la solicitud tiene la etiqueta `environment=production`. Si `environment=production` se especifica como etiqueta, se produce un error `Unauthenticated`. Especificar otras etiquetas o no especificar ninguna etiqueta dará como resultado la creación de una solicitud de instancia de spot.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowRun",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:RunInstances"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:us-east-1::image/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:subnet/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:network-interface/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:security-group/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:key-pair/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:volume/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:instance/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:spot-instances-request/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "DenySpotInstancesRequests",
            "Effect": "Deny",
            "Action": "ec2:RunInstances",
            "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:*:spot-instances-request/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:RequestTag/environment": "production"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "TagResources",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:CreateTags",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Ejemplo: Trabajar con Instancias reservadas

La siguiente política da a los usuarios permiso para ver, modificar y adquirir Instancias reservadas en su cuenta.

No se pueden establecer permisos de nivel de recursos para Instancias reservadas individuales. Esta política significa que los usuarios tienen acceso a todas las Instancias reservadas de la cuenta.

El elemento `Resource` utiliza un comodín * para indicar que los usuarios pueden especificar todos los recursos con la acción; en dicho caso, pueden generar una lista y modificar todas las Instancias reservadas de la cuenta. También pueden adquirir Instancias reservadas utilizando las credenciales de cuenta. El carácter comodín * también es necesario en los casos en los que la acción de la API no admita permisos de nivel de recursos.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeReservedInstances",
        "ec2:ModifyReservedInstances",
        "ec2:PurchaseReservedInstancesOffering",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeReservedInstancesOfferings"
      ],
      "Resource": "*"
    }
   ]
}
```

Para permitir a los usuarios ver y modificar las Instancias reservadas de su cuenta, pero no adquirir otras Instancias reservadas nuevas.

JSON

```
{
```

```
  "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeReservedInstances",
        "ec2:ModifyReservedInstances",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Ejemplo: Etiquetar recursos

La siguiente política permite a los usuarios utilizar la acción `CreateTags` para aplicar etiquetas a una instancia solo si la etiqueta contiene la clave `environment` y el valor `production`. No se permite ninguna otra etiqueta y el usuario no puede etiquetar ningún otro tipo de recurso.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
              {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:CreateTags"
            ],
            "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:RequestTag/environment": "production"
                }
            }
        }
    ]
}
```

La siguiente política permite a los usuarios etiquetar cualquier recurso etiquetable que ya tenga una etiqueta con una clave de `owner` y un valor del nombre de usuario. Asimismo, los usuarios deben especificar una etiqueta con una clave de `anycompany:environment-type` y un valor que sea `test` o `prod` en la solicitud. Los usuarios pueden especificar más etiquetas en la solicitud.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
                {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:CreateTags"
            ],
            "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:*/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:RequestTag/anycompany:environment-type":
 ["test","prod"],
                    "aws:ResourceTag/owner": "${aws:username}"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Puede crear una política de IAM que permita a los usuarios eliminar etiquetas específicas de un recurso. Por ejemplo, la siguiente política permite a los usuarios eliminar etiquetas de un volumen si las claves de etiqueta especificadas en la solicitud son `environment` o `cost-center`. Se puede especificar cualquier valor para la etiqueta, pero la clave de etiqueta debe coincidir con una de las dos claves indicadas.

> **Note**
>
> Si elimina un recurso, también se eliminarán todas las etiquetas que este tenga asociadas. Los usuarios no necesitan permisos para utilizar la acción `ec2:DeleteTags` para eliminar un recurso que tenga etiquetas; solo los necesitan para realizar la acción de eliminación.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
       {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:DeleteTags",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:volume/*",
      "Condition": {
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "aws:TagKeys": ["environment","cost-center"]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Esta política permite a los usuarios eliminar únicamente la etiqueta `environment=prod` en cualquier recurso solo si el recurso ya está etiquetado con la clave de `owner` y un valor del nombre de usuario. Los usuarios no pueden eliminar ninguna etiqueta de recurso más.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
      {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:*/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/environment": "prod",
          "aws:ResourceTag/owner": "${aws:username}"
        },
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "aws:TagKeys": ["environment"]
```

```
        }
      }
    }
  ]
}
```

Ejemplo: Trabajar con roles de IAM

La siguiente política permite a los usuarios asociar, sustituir y desasociar un rol de IAM a instancias que tienen la etiqueta `department=test`. Para sustituir o desasociar un rol de IAM, se necesita un ID de asociación, por lo que la política también concede a los usuarios permiso para utilizar la acción `ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations`.

Los usuarios deben tener permiso para utilizar la acción `iam:PassRole` para pasar el rol a la instancia.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
        "ec2:ReplaceIamInstanceProfileAssociation",
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/department":"test"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
      "Resource": "*"
    },
    {
```

```
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PassRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/DevTeam*"
    }
  ]
}
```

La siguiente política permite a los usuarios adjuntar o reemplazar un rol de IAM para cualquier instancia. Los usuarios solo pueden asociar o sustituir roles de IAM con nombres que empiecen por `TestRole-`. En el caso de la acción `iam:PassRole`, asegúrese de especificar el nombre del rol de IAM y no el perfil de instancia (si los nombres son diferentes). Para obtener más información, consulte Perfiles de instancias.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
                "ec2:ReplaceIamInstanceProfileAssociation"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:PassRole",
            "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/TestRole-*"
        }
    ]
}
```

Ejemplo: Trabajar con tablas de ruteo

La siguiente política permite a los usuarios añadir, eliminar y reemplazar rutas únicamente para las tablas de ruteo que están asociadas a la VPC `vpc-ec43eb89`. Para especificar una VPC para la clave de condición `ec2:Vpc`, debe especificar el ARN completo de la VPC.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
              {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:DeleteRoute",
                "ec2:CreateRoute",
                "ec2:ReplaceRoute"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:route-table/*"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "ec2:Vpc": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:vpc/vpc-
ec43eb89"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Ejemplo: Permitir que una instancia específica vea los recursos de otros servicios de AWS

El siguiente es un ejemplo de una política que puede asociar a un rol de IAM. La política permite que una instancia vea los recursos de diversos servicios de AWS. Usa la clave de condición `ec2:SourceInstanceARN` para especificar que la instancia desde la que se realiza la solicitud debe ser `i-093452212644b0dd6`. Si el mismo rol de IAM está asociado a otra instancia, la otra instancia no puede realizar ninguna de estas acciones.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
              {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:DescribeVolumes",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "dynamodb:ListTables",
                "rds:DescribeDBInstances"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ],
            "Condition": {
                "ArnEquals": {
                    "ec2:SourceInstanceARN": "arn:aws:ec2:us-
east-1:111122223333:instance/i-0934522126 44b0dd6"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Ejemplo: Trabajar con plantillas de lanzamiento

La siguiente política permite a los usuarios crear una versión de una plantilla de lanzamiento y modificar una plantilla de lanzamiento, pero solo para la plantilla de lanzamien (`lt-09477bcd97b0d3abc`). Los usuarios no pueden trabajar con otras plantillas de lanzamiento.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
   {
      "Action": [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
```

```
        "ec2:ModifyLaunchTemplate"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:launch-template/
lt-09477bcd97b0d3abc"
    }
  ]
}
```

La siguiente política permite a los usuarios eliminar cualquier plantilla de lanzamiento o versión de la misma, siempre que contenga la etiqueta `Purpose=Testing`.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
       {
      "Action": [
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:launch-template/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/Purpose": "Testing"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Trabajar con metadatos de instancias

Las políticas siguientes garantizan que los usuarios solo puedan recuperar metadatos de instancias mediante Servicio de metadatos de instancia, versión 2 (IMDSv2). Puede combinar las cuatro políticas siguientes en una sola política con cuatro instrucciones. Cuando se combina como una sola política, puede utilizar la política como una política de control de servicios (SCP). Puede

funcionar igual de bien que una política de denegación que se aplique a una política de IAM existente (quitando y limitando los permisos existentes) o como una SCP que se aplique globalmente a una cuenta, una unidad organizativa (UO) o una organización completa.

> **Note**
>
> Las siguientes políticas de opciones de metadatos de RunInstances se deben utilizar junto con una política que conceda a la entidad principal permisos para iniciar una instancia con RunInstances. Si la entidad principal no tiene permisos RunInstances, no podrá iniciar una instancia. Para obtener más información, consulte las políticas en Trabajar con instancias y Iniciar instancias (RunInstances).

> **Important**
>
> Si utiliza grupos de Auto Scaling y necesita exigir el uso de IMDSv2 en todas las instancias nuevas, los grupos de Auto Scaling deben usar plantillas de lanzamiento.
> Cuando un grupo de Auto Scaling utiliza una plantilla de lanzamiento, los permisos `ec2:RunInstances` de la entidad principal de IAM se comprueban cuando se crea un nuevo grupo de Auto Scaling. También se comprueban cuando se actualiza un grupo de Auto Scaling existente para utilizar una nueva plantilla de lanzamiento o una nueva versión de una plantilla de lanzamiento.
> Las restricciones sobre el uso de IMDSv1 en entidades principales de IAM para `RunInstances` solo se comprueban cuando se crea o actualiza un grupo de Auto Scaling que utiliza una plantilla de lanzamiento. Para un grupo de Auto Scaling configurado para usar la plantilla de lanzamiento `Latest` o `Default`, los permisos no se comprueban cuando se crea una nueva versión de la plantilla de lanzamiento. Para que se comprueben los permisos, debe configurar el grupo de Auto Scaling para que utilice una versión específica de la plantilla de lanzamiento.
>
> Para forzar el uso de IMDSv2 en instancias lanzadas por grupos de Auto Scaling, se requieren los siguientes pasos adicionales:
>
> 1. Deshabilite el uso de configuraciones de lanzamiento para todas las cuentas de la organización mediante políticas de control de servicios (SCP) o límites de permisos de IAM para las nuevas entidades principales que se crean. Para las entidades principales de IAM existentes con permisos de grupos de Auto Scaling, actualice sus políticas asociadas con esta clave de condición. Para deshabilitar el uso de configuraciones de lanzamiento,

cree o modifique la SCP, el límite de permisos o la política de IAM correspondientes con la clave de condición `"autoscaling:LaunchConfigurationName"` con el valor especificado como `null`.

2. Para las nuevas plantillas de lanzamiento, configure las opciones de metadatos de la instancia en la plantilla de lanzamiento. Para las plantillas de lanzamiento existentes, cree una nueva versión de la plantilla de lanzamiento y configure las opciones de metadatos de la instancia en la nueva versión.
3. En la política que otorga a cualquier entidad principal el permiso para usar una plantilla de lanzamiento, restrinja la asociación de `$latest` y `$default` especificando `"autoscaling:LaunchTemplateVersionSpecified": "true"`. Al restringir el uso a una versión específica de una plantilla de lanzamiento, puede asegurarse de que las nuevas instancias se iniciarán con la versión en la que están configuradas las opciones de metadatos de la instancia. Para obtener más información, consulte LaunchTemplateSpecification en la Referencia de la API de Amazon EC2 Auto Scaling, en concreto el parámetro `Version`.
4. Para un grupo de Auto Scaling que utilice una configuración de lanzamiento, reemplace la configuración de lanzamiento por una plantilla de lanzamiento. Para obtener más información, consulte Migración de los grupos de escalado automático a plantillas de inicialización en la Guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling.
5. Para un grupo de Auto Scaling que utilice una plantilla de lanzamiento, asegúrese de que utiliza una nueva plantilla de lanzamiento con las opciones de metadatos de la instancia configuradas o una nueva versión de la plantilla de lanzamiento actual con las opciones de metadatos de la instancia configuradas. Para obtener más información, consulte update-auto-scaling-group.

Ejemplos

- Requerir el uso de IMDSv2
- Denegar la exclusión voluntaria de IMDSv2
- Especificar el límite máximo de saltos
- Limitar quién puede modificar las opciones de metadatos de instancia
- Exigir que las credenciales de rol se recuperen de IMDSv2

Requerir el uso de IMDSv2

La siguiente política especifica que no se puede llamar a la API RunInstances a menos que la instancia también requiera el uso de IMDSv2 (indicado por `"ec2:MetadataHttpTokens": "required"`). Si no especifica que la instancia requiere IMDSv2, obtendrá un error `UnauthorizedOperation` cuando llame a la API RunInstances.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
                {
            "Sid": "RequireImdsV2",
            "Effect": "Deny",
            "Action": "ec2:RunInstances",
            "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
            "Condition": {
                "StringNotEquals": {
                    "ec2:MetadataHttpTokens": "required"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Denegar la exclusión voluntaria de IMDSv2

La siguiente política especifica que no se puede llamar a la API de `ModifyInstanceMetadataOptions` y se permite la opción IMDSv1 o IMDSv2. Si llama a la API de `ModifyInstanceMetadataOptions`, el atributo `HttpTokens` debe estar establecido en `required`.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [{
        "Sid": "DenyIMDSv1HttpTokensModification",
```

```
        "Effect": "Deny",
        "Action": "ec2:ModifyInstanceMetadataOptions",
        "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "Condition": {
            "StringNotEquals": {
                "ec2:Attribute/HttpTokens": "required"
            },
            "Null": {
                "ec2:Attribute/HttpTokens": false
            }
        }
    }]
}
```

Especificar el límite máximo de saltos

La siguiente política especifica que no se puede llamar a la API RunInstances a menos que también especifique un límite de saltos y que el límite de saltos no sea superior a 3. Si no se cumplen estos requisitos, aparece un error `Unauthorized0peration` al llamar a la API RunInstances.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
                {
            "Sid": "MaxImdsHopLimit",
            "Effect": "Deny",
            "Action": "ec2:RunInstances",
            "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
            "Condition": {
                "NumericGreaterThan": {
                    "ec2:MetadataHttpPutResponseHopLimit": "3"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Limitar quién puede modificar las opciones de metadatos de instancia

La siguiente política solo permite que los usuarios con el rol `ec2-imds-admins` hagan cambios en las opciones de metadatos de instancia. Si alguna entidad principal que no sea el rol `ec2-imds-admins` intenta llamar a la API ModifyInstanceMetadataOptions, aparecerá un error `Unauthorized0peration`. Esta instrucción podría utilizarse para controlar el uso de la API ModifyInstanceMetadataOptions; actualmente no hay controles de acceso detallados (condiciones) para la API ModifyInstanceMetadataOptions.

Exigir que las credenciales de rol se recuperen de IMDSv2

La siguiente política especifica que si esta política se aplica a un rol y el servicio EC2 asume el rol y las credenciales resultantes se utilizan para firmar una solicitud, la solicitud debe estar firmada por las credenciales de rol EC2 recuperadas de IMDSv2. De lo contrario, todas sus llamadas a la API obtendrán un error `Unauthorized0peration`. Esta instrucción/política se puede aplicar de manera general porque, si la solicitud no está firmada por las credenciales del rol de EC2, no tiene ningún efecto.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
                {
            "Sid": "RequireAllEc2RolesToUseV2",
            "Effect": "Deny",
            "Action": "*",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "NumericLessThan": {
                    "ec2:RoleDelivery": "2.0"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Uso de volúmenes e instantáneas de Amazon EBS

Para obtener ejemplos de políticas para trabajar con volúmenes e instantáneas de Amazon EBS, consulte Ejemplos de políticas basadas en identidad para Amazon EBS.

Políticas de ejemplo para controlar el acceso a la consola de Amazon EC2

Puede utilizar las políticas de IAM para conceder a los usuarios los permisos necesarios para trabajar con Amazon EC2. Para obtener instrucciones paso a paso, consulte Creación de políticas de IAM en la Guía del usuario de IAM.

La consola utiliza acciones de API adicionales para sus características, por lo que es posible que estas políticas no funcionen como es debido. Por ejemplo, un usuario que tenga permiso para utilizar únicamente la acción de API `DescribeVolumes` obtendrá errores cuando intente ver volúmenes en la consola. En esta sección se muestran políticas que permiten a los usuarios utilizar partes específicas de la consola. Para obtener más información acerca de cómo crear políticas para la consola de Amazon EC2, consulte la siguiente publicación del Blog de seguridad de AWS: Granting Users Permission to Work in the Amazon EC2 Console.

Los siguientes ejemplos muestran instrucciones de política que puede utilizar para conceder permisos a los usuarios para utilizar Amazon EC2. Reemplace cada *`marcador de posición de entrada del usuario`* con información propia. Estas políticas están diseñadas para solicitudes que se realizan con la Consola de administración de AWS. La consola de Amazon EC2 puede llamar a varias acciones de API para mostrar un único recurso y puede ser que no sea evidente hasta que el usuario intente realizar una tarea y la consola muestre un error. Para obtener más información, consulte la siguiente entrada del blog de seguridad de AWS: Concesión de permisos a los usuarios para trabajar en la consola de Amazon EC2.

Ejemplos

- Ejemplo: Acceso de solo lectura
- Ejemplo: uso del asistente de inicialización de instancias de EC2
- Ejemplo: Trabajar con grupos de seguridad
- Ejemplo: Trabajar con direcciones IP elásticas
- Ejemplo: Trabajar con Instancias reservadas

Para ayudarlo a establecer qué acciones de API son necesarias para realizar tareas en la consola, puede utilizar un servicio que registre llamadas, como AWS CloudTrail. Si su política

no concede permiso para crear o modificar un recurso concreto, la consola muestra un mensaje codificado con información de diagnóstico. Puede descodificar el mensaje mediante la acción DecodeAuthorizationMessage de la API para AWS STS o el comando decode-authorization-message de la AWS CLI.

Ejemplo: Acceso de solo lectura

Para permitir a los usuarios ver todos los recursos de la consola de Amazon EC2, puede utilizar la política del ejemplo siguiente: Ejemplo: Acceso de solo lectura. Los usuarios no pueden realizar ninguna acción en dichos recursos ni crear recursos nuevos a menos que otra instrucción les conceda permiso para ello.

Ver instancias, AMI e instantáneas

Como alternativa, puede proporcionar acceso de solo lectura a un subconjunto de recursos. Para ello, reemplace el carácter comodín * en la acción de API `ec2:Describe` con acciones `ec2:Describe` específicas para cada recurso. La siguiente política permite a los usuarios ver todas las instancias, AMI e instantáneas de la consola de Amazon EC2. La acción `ec2:DescribeTags` permite a los usuarios ver AMI públicas. La consola exige la información de etiquetado para mostrar las AMI públicas; sin embargo, puede eliminar esta acción para permitir que los usuarios vean únicamente AMI privadas.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [{
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
         "ec2:DescribeInstances",
         "ec2:DescribeImages",
         "ec2:DescribeTags",
         "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource": "*"
   }
   ]
}
```

> **Note**
>
> Las acciones de API `ec2:Describe*` de Amazon EC2 no admiten los permisos de nivel de recursos, por lo que no puede controlar qué recursos individuales pueden ver los usuarios en la consola. Por lo tanto, el carácter comodín * es necesario en el elemento `Resource` de la instrucción anterior. Para obtener más información acerca de qué ARN puede usar con qué acciones de la API de Amazon EC2, consulte Acciones, recursos y claves de condición para Amazon EC2.

Ver instancias y métricas de CloudWatch

La siguiente política permite a los usuarios ver instancias en la consola de Amazon EC2; así como alarmas y métricas de CloudWatch en la pestaña Monitorización de la página Instancia. La consola de Amazon EC2 utiliza la API de CloudWatch para visualizar las alarmas y las métricas, por lo que debe conceder a los usuarios permiso para utilizar las acciones `cloudwatch:DescribeAlarms`, `cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric`, `cloudwatch:ListMetrics`, `cloudwatch:GetMetricStatistics` y `cloudwatch:GetMetricData`.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [{
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
         "ec2:DescribeInstances",
         "ec2:DescribeInstanceTypes",
         "cloudwatch:DescribeAlarms",
         "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
         "cloudwatch:ListMetrics",
         "cloudwatch:GetMetricStatistics",
         "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource": "*"
   }
   ]
}
```

Ejemplo: uso del asistente de inicialización de instancias de EC2

El asistente de inicialización de instancias de Amazon EC2 consiste en una pantalla con opciones para configurar y iniciar una instancia. Su política debe incluir un permiso para utilizar acciones de la API que permitan a los usuarios trabajar con opciones del asistente. Si su política no incluye dicho permiso, algunos elementos del asistente no se podrán cargar correctamente y los usuarios no podrán completar el lanzamiento.

Acceso al asistente básico de instancias de lanzamiento

Para completar correctamente un lanzamiento, debe darse a los usuarios permiso para utilizar la acción de API `ec2:RunInstances` y, como mínimo, las acciones de API siguientes:

- `ec2:DescribeImages`: ver y seleccionar una AMI.
- `ec2:DescribeInstanceTypes`: permite ver y seleccionar un tipo de instancia.
- `ec2:DescribeVpcs`: ver las opciones de red disponibles.
- `ec2:DescribeSubnets`: ver todas las subredes disponibles de la VPC elegida.
- `ec2:DescribeSecurityGroups` o `ec2:CreateSecurityGroup`: para ver y seleccionar un grupo de seguridad existente o para crear uno nuevo.
- `ec2:DescribeKeyPairs` o `ec2:CreateKeyPair`: seleccionar un par de claves existente o para crear uno nuevo.
- `ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress`: añadir reglas de entrada.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:DescribeImages",
                "ec2:DescribeInstanceTypes",
                "ec2:DescribeKeyPairs",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeSecurityGroups",
```

```
                "ec2:CreateSecurityGroup",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
                "ec2:CreateKeyPair"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:RunInstances",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Puede añadir acciones de API a su política para proporcionar más opciones para los usuarios; por ejemplo:

- `ec2:DescribeAvailabilityZones`: ver y seleccionar una zona de disponibilidad específica.
- `ec2:DescribeNetworkInterfaces`: ver y seleccionar interfaces de red existentes para la subred seleccionada.
- Para añadir reglas de salida a grupos de seguridad de VPC, debe conceder permiso a los usuarios para utilizar la acción de API `ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress`. Para modificar o eliminar reglas ya existentes, debe conceder permiso a los usuarios para utilizar la acción de API `ec2:RevokeSecurityGroup*` pertinente.
- `ec2:CreateTags`: etiquetar los recursos que crea `RunInstances`. Para obtener más información, consulte Conceder permisos para etiquetar recursos de Amazon EC2 durante la creación. Si los usuarios no tienen permiso para utilizar esta acción e intentan aplicar etiquetas en la página de etiquetado del asistente de inicialización de instancias, el lanzamiento generará un error.

> **Important**
>
> Especificar un valor en Nombre al iniciar una instancia crea una etiqueta y requiere la acción `ec2:CreateTags`. Tenga cuidado al conceder a los usuarios permiso para usar la acción `ec2:CreateTags`, ya que ello limita su capacidad de usar la clave de condición `aws:ResourceTag` para restringir el uso de otros recursos. Si concede permiso a los usuarios para usar la acción `ec2:CreateTags`, pueden cambiar la etiqueta de un recurso

para omitir esas restricciones. Para obtener más información, consulte Controle el acceso mediante acceso basado en atributos.

- Para utilizar parámetros de Systems Manager al seleccionar una AMI, debe agregar `ssm:DescribeParameters` y `ssm:GetParameters` a la política. `ssm:DescribeParameters` concede a los usuarios el permiso para ver y seleccionar parámetros de Systems Manager. `ssm:GetParameters` concede a los usuarios el permiso para obtener los valores de los parámetros de Systems Manager. También puede restringir el acceso a parámetros de Systems Manager específicos. Para obtener más información, vea Restringir el acceso a parámetros específicos de Systems Manager más adelante en esta sección.

Actualmente, las acciones `Describe*` de la API de Amazon EC2 no admiten los permisos de nivel de recursos, por lo que no puede restringir qué recursos individuales pueden ver los usuarios en el asistente de inicialización de instancias. Sin embargo, puede aplicar permisos de nivel de recursos en la acción de API `ec2:RunInstances` para restringir qué recursos pueden utilizar los usuarios para iniciar una instancia. El lanzamiento generará un error si los usuarios seleccionan opciones sobre las que no tienen permiso de uso.

Limitar el acceso a un tipo de instancia, subred y región específicos

La política siguiente permite a los usuarios iniciar instancias `t2.micro` utilizando AMI propiedad de Amazon y únicamente en una subred concreta (`subnet-1a2b3c4d`). Los usuarios solo pueden realizar inicios en la región especificada. Si seleccionan otra región u otro tipo de instancia, AMI o subred en el asistente de inicialización de instancias, el lanzamiento generará un error.

La primera instrucción concede a los usuarios permiso para ver las opciones del asistente de inicialización de instancias, tal y como se demuestra en el ejemplo anterior. La segunda instrucción concede a los usuarios permiso para utilizar recursos de la interfaz de red, el volumen, el par de claves, el grupo de seguridad y la subred para la acción `ec2:RunInstances`, necesarios para iniciar una instancia en una VPC. Para obtener información sobre cómo usar la acción `ec2:RunInstances`, consulte Iniciar instancias (RunInstances). La tercera y la cuarta instrucción conceden a los usuarios permiso para utilizar la instancia y los recursos de la AMI respectivamente, pero solo si la instancia es una instancia `t2.micro` y solo si la AMI es propiedad de Amazon o de determinados socios verificados y de confianza.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [{
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
         "ec2:DescribeInstances",
         "ec2:DescribeImages",
         "ec2:DescribeInstanceTypes",
         "ec2:DescribeKeyPairs",
         "ec2:CreateKeyPair",
         "ec2:DescribeVpcs",
         "ec2:DescribeSubnets", "ec2:DescribeSecurityGroups",
         "ec2:CreateSecurityGroup",
         "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
   ],
   "Resource": "*"
   },
   {
      "Effect": "Allow",
      "Action":"ec2:RunInstances",
      "Resource": [
         "arn:aws:ec2:us-east-2:111122223333:network-interface/*",
         "arn:aws:ec2:us-east-2:111122223333:volume/*",
         "arn:aws:ec2:us-east-2:111122223333:key-pair/*",
         "arn:aws:ec2:us-east-2:111122223333:security-group/*",
         "arn:aws:ec2:us-east-2:111122223333:subnet/subnet-1a2b3c4d"
      ]
   },
   {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:RunInstances",
      "Resource": [
         "arn:aws:ec2:us-east-2:111122223333:instance/*"
      ],
      "Condition": {
         "StringEquals": {
            "ec2:InstanceType": "t2.micro"
         }
      }
   },
   {
```

```
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:RunInstances",
      "Resource": [
            "arn:aws:ec2:us-east-2::image/ami-*"
      ],
      "Condition": {
         "StringEquals": {
            "ec2:Owner": "amazon"
         }
      }
   }
   ]
}
```

Restringir el acceso a parámetros específicos de Systems Manager

La siguiente política concede acceso para utilizar parámetros de Systems Manager con un nombre específico.

La primera instrucción concede a los usuarios permiso para ver parámetros de Systems Manager al seleccionar una AMI en el asistente de lanzamiento de instancias. La segunda instrucción concede a los usuarios el permiso para utilizar solo parámetros con nombre `prod-*`.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [{
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
         "ssm:DescribeParameters"
      ],
      "Resource": "*"
   },
   {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
         "ssm:GetParameters"
      ],
     "Resource": "arn:aws:ssm:us-east-2:123456123456:parameter/prod-*"
   }
```

```
   ]
}
```

Ejemplo: Trabajar con grupos de seguridad

Ver los grupos de seguridad y añadir y eliminar reglas

La siguiente política concede a los usuarios permiso para ver grupos de seguridad en la consola de Amazon EC2, así como para agregar y quitar reglas de entrada y salida y enumerar y modificar las descripciones de las reglas de los grupos de seguridad existentes que tengan la etiqueta `Department=Test`.

En la primera instrucción, la acción `ec2:DescribeTags` permite a los usuarios ver etiquetas en la consola, lo que les facilita la identificación de los grupos de seguridad sobre los que tienen permiso de modificación.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [{
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
         "ec2:DescribeSecurityGroups",
         "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
         "ec2:DescribeTags"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
         "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
         "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
         "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
         "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
         "ec2:ModifySecurityGroupRules",
         "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress",
         "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress"
      ],
      "Resource": [
```

```
            "arn:aws:ec2:us-east-2:111122223333:security-group/*"
         ],
         "Condition": {
            "StringEquals": {
               "aws:ResourceTag/Department": "Test"
            }
         }
      },
      {
         "Effect": "Allow",
         "Action": [
            "ec2:ModifySecurityGroupRules"
         ],
         "Resource": [
            "arn:aws:ec2:us-east-2:111122223333:security-group-rule/*"
         ]
      }
]}
```

Trabajar con el cuadro de diálogo Crear grupo de seguridad

Puede crear una política que permita a los usuarios trabajar con el cuadro de diálogo Crear grupo de seguridad en la consola de Amazon EC2. Para utilizar este cuadro de diálogo, debe darse a los usuarios permiso para utilizar como mínimo las acciones de API siguientes:

- `ec2:CreateSecurityGroup`: crear un nuevo grupo de seguridad.
- `ec2:DescribeVpcs`: ver una lista de las VPC existentes en la lista VPC.

Con estos permisos, los usuarios pueden crear correctamente un grupo de seguridad nuevo, pero no pueden añadirle reglas. Para trabajar con reglas en el cuadro de diálogo Crear grupo de seguridad, puede añadir las acciones de la API siguientes a una política:

- `ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress`: añadir reglas de entrada.
- `ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress`: añadir reglas de salida a grupos de seguridad de la VPC.
- `ec2:RevokeSecurityGroupIngress`: modificar o eliminar reglas de entradas existentes. Esta acción es útil para permitir a los usuarios utilizar la característica Copiar en uno nuevo de la consola. La característica abre el cuadro de diálogo Crear grupo de seguridad y lo rellena con las mismas reglas que el grupo de seguridad que se seleccionó.

- `ec2:RevokeSecurityGroupEgress`: modificar o eliminar reglas de salida de grupos de seguridad de la VPC. Es útil para permitir a los usuarios modificar o eliminar la regla de salida predeterminada que permite todo el tráfico de salida.
- `ec2:DeleteSecurityGroup`: responder cuando las reglas no válidas no se pueden guardar. La consola crea primero el grupo de seguridad y después añade las reglas especificadas. Si las reglas no son válidas, la acción genera un error y la consola intenta eliminar el grupo de seguridad. El usuario permanece en el cuadro de diálogo Crear grupo de seguridad para que se pueda corregir la regla no válida y volver a intentar crear el grupo de seguridad. Esta acción de API no es obligatoria, pero si no se concede a un usuario permiso para utilizarla y el usuario intenta crear un grupo de seguridad con reglas no válidas, el grupo de seguridad se creará sin reglas y el usuario deberá añadirlas después.
- `ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress`: para agregar o actualizar descripciones de reglas de grupo de seguridad de entrada (entrantes).
- `ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress`: para agregar o actualizar descripciones de reglas de grupo de seguridad de salida (salientes).
- `ec2:ModifySecurityGroupRules`: para modificar reglas de grupo de seguridad.
- `ec2:DescribeSecurityGroupRules`: para enumerar reglas de grupo de seguridad.

La siguiente política concede a los usuarios permiso para utilizar el cuadro de diálogo Crear grupo de seguridad y para crear reglas de entrada y de salida para los grupos de seguridad que están asociados a una VPC específica (`vpc-1a2b3c4d`). Los usuarios pueden crear grupos de seguridad para una VPC, pero no pueden agregarles reglas. Igualmente, los usuarios tampoco pueden añadir reglas a ningún grupo de seguridad que no esté asociado a la VPC `vpc-1a2b3c4d`. También se concede permiso a los usuarios para ver todos los grupos de seguridad de la consola. Esto facilita a los usuarios la identificación de los grupos de seguridad a los que pueden añadir reglas de entrada. Esta política también concede a los usuarios permiso para eliminar grupos de seguridad que estén asociados a la VPC `vpc-1a2b3c4d`.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [{
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
```

```
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-2:111122223333:security-group/*",
      "Condition":{
         "ArnEquals": {
            "ec2:Vpc": "arn:aws:ec2:us-east-2:111122223333:vpc/vpc-1a2b3c4d"
         }
      }
    }
   ]
}
```

Ejemplo: Trabajar con direcciones IP elásticas

Para permitir a los usuarios ver direcciones IP elásticas en la consola de Amazon EC2, debe concederles permiso para utilizar la acción `ec2:DescribeAddresses`.

Para permitir a los usuarios trabajar con direcciones IP elásticas, puede añadir las siguientes acciones a su política.

- `ec2:AllocateAddress`: asignar una dirección IP elástica.
- `ec2:ReleaseAddress`: liberar una dirección IP elástica.
- `ec2:AssociateAddress`: asociar una dirección IP elástica a una instancia o una interfaz de red.
- `ec2:DescribeNetworkInterfaces` y `ec2:DescribeInstances`: trabajar con la pantalla Asociar dirección. La pantalla muestra las instancias o las interfaces de red disponibles a las que se puede adjuntar una dirección IP elástica.
- `ec2:DisassociateAddress`: desvincular una dirección IP elástica de una instancia o una interfaz de red.

La siguiente política permite a los usuarios ver, asignar y asociar direcciones IP elásticas a instancias. Los usuarios no pueden asociar direcciones IP elásticas a interfaces de red, desvincular direcciones IP elásticas ni liberarlas.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:DescribeAddresses",
                "ec2:AllocateAddress",
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:AssociateAddress"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Ejemplo: Trabajar con Instancias reservadas

La siguiente política permite a los usuarios ver y modificar las instancias reservadas de su cuenta, así como adquirir nuevas instancias reservadas en la Consola de administración de AWS.

Esta política permite a los usuarios ver todas las Instancias reservadas, así como las Instancias bajo demanda, en la cuenta. No se pueden establecer permisos de nivel de recursos para Instancias reservadas individuales.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [{
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
         "ec2:DescribeReservedInstances",
         "ec2:ModifyReservedInstances",
```

```
            "ec2:PurchaseReservedInstancesOffering",
            "ec2:DescribeInstances",
            "ec2:DescribeInstanceTypes",
            "ec2:DescribeAvailabilityZones",
            "ec2:DescribeReservedInstancesOfferings"
        ],
        "Resource": "*"
    }
    ]
}
```

La acción `ec2:DescribeAvailabilityZones` es necesaria para garantizar que la consola de Amazon EC2 pueda mostrar información sobre las zonas de disponibilidad en las que se pueden adquirir Instancias reservadas. La acción `ec2:DescribeInstances` no es obligatoria, pero permite asegurarse de que el usuario pueda ver las instancias de la cuenta y adquirir reservas para correlacionar las especificaciones correctas.

Puede ajustar las acciones de API para limitar el acceso de los usuarios; por ejemplo, si quita `ec2:DescribeInstances` y `ec2:DescribeAvailabilityZones`, el usuario tendrá acceso de solo lectura.

AWSPolíticas administradas de para Amazon EC2

Para agregar permisos a usuarios, grupos y roles, es más fácil utilizar las políticas administradas de AWS que escribirlas uno mismo. Se necesita tiempo y experiencia para crear políticas administradas por el cliente de IAM que le brinden a su equipo solo los permisos necesarios. Para comenzar a hacerlo con rapidez, puede utilizar nuestras políticas administradas de AWS. Estas políticas cubren casos de uso comunes y están disponibles en su cuenta de AWS. Para obtener más información sobre las políticas administradas de AWS, consulte Políticas administradas de AWS en la Guía del usuario de IAM.

Los servicios de AWS mantienen y actualizan las políticas administradas de AWS. No puede cambiar los permisos en las políticas gestionadas de AWS. En ocasiones, los servicios agregan permisos adicionales a una política administrada de AWS para admitir características nuevas. Este tipo de actualización afecta a todas las identidades (usuarios, grupos y roles) donde se asocia la política. Es más probable que los servicios actualicen una política administrada de AWScuando se lanza una nueva característica o cuando se ponen a disposición nuevas operaciones. Los servicios no quitan los permisos de una política administrada de AWS, por lo tanto, las actualizaciones de las políticas no deteriorarán los permisos existentes.

Además, AWS admite políticas administradas para funciones de trabajo que abarcan varios servicios. Por ejemplo, la política administrada de AWS ReadOnlyAccess proporciona acceso de solo lectura a todos los servicios y los recursos de AWS. Cuando un servicio lanza una nueva característica, AWS agrega permisos de solo lectura para las operaciones y los recursos nuevos. Para obtener una lista y descripciones de las políticas de funciones de trabajo, consulte Políticas administradas de AWS para funciones de trabajo en la Guía del usuario de IAM.

AWS Política administrada de: AmazonEC2FullAccess

Puede adjuntar la política `AmazonEC2FullAccess` a las identidades de IAM. Esta política otorga permisos que permiten el acceso completo a Amazon EC2.

Para ver los permisos de esta política, consulte AmazonEC2FullAccess en la Referencia de la política administrada de AWS.

AWS Política administrada de: AmazonEC2ReadOnlyAccess

Puede adjuntar la política `AmazonEC2ReadOnlyAccess` a las identidades de IAM. Esta política otorga permisos que brindan acceso de solo lectura a Amazon EC2.

Para ver los permisos de esta política, consulte AmazonEC2ReadOnlyAccess en la Referencia de la política administrada de AWS.

AWS Política administrada de: AmazonEC2ImageReferencesAccessPolicy

Puede asociar la política `AmazonEC2ImageReferencesAccessPolicy` a las identidades de IAM. Esta política concede los permisos necesarios para utilizar la API DescribeImageReferences de EC2, incluido el permiso para ver las instancias de EC2, las plantillas de inicialización, los parámetros de Systems Manager y las recetas de Image Builder. La política es compatible con la marca `IncludeAllResourceTypes` y seguirá funcionando cuando AWS añada soporte para nuevos tipos de recursos, lo que eliminará la necesidad de futuras actualizaciones de la política.

Para ver los permisos de esta política, consulte AmazonEC2ImageReferencesAccessPolicy en la Referencia de la política administrada de AWS.

AWS Política administrada de: AWSEC2CapacityReservationFleetRolePolicy

Esta política está asociada al rol vinculado a un servicio denominado AWSServiceRoleForEC2CapacityReservationFleet para permitir que el servicio cree, modifique y

cancele reservas de capacidad en una flota de reservas de capacidad en su nombre. Para obtener más información, consulte Uso de roles vinculados a servicios para la flota de reservas de capacidad.

Para ver los permisos de esta política, consulte AWSEC2CapacityReservationFleetRolePolicy en la Referencia de la política administrada de AWS.

AWS Política administrada de: AWSEC2FleetServiceRolePolicy

Esta política se adjunta al rol vinculado a un servicio denominado AWSServiceRoleForEC2Fleet para permitir que la flota de EC2 solicite, lance, termine y etiquete instancias en su nombre. Para obtener más información, consulte Rol vinculado al servicio de flota de EC2.

Para ver los permisos de esta política, consulte AWSEC2FleetServiceRolePolicy en la Referencia de la política administrada de AWS.

AWS Política administrada de: AWSEC2SpotFleetServiceRolePolicy

Esta política se adjunta al rol vinculado a un servicio denominado AWSServiceRoleForEC2SpotFleet para permitir que la flota de spot lance y administre instancias en su nombre. Para obtener más información, consulte Rol vinculado a servicios de flota de spot.

Para ver los permisos de esta política, consulte AWSEC2SpotFleetServiceRolePolicy en la Referencia de la política administrada de AWS.

AWS Política administrada de: AWSEC2SpotServiceRolePolicy

Esta política se adjunta al rol vinculado a un servicio denominado AWSServiceRoleForEC2Spot para permitir que Amazon EC2 lance y administre instancias de spot en su nombre. Para obtener más información, consulte Rol vinculado al servicio para solicitudes de instancias de spot.

Para ver los permisos de esta política, consulte AWSEC2SpotServiceRolePolicy en la Referencia de la política administrada de AWS.

AWS Política administrada de: AWSEC2VssSnapshotPolicy

Puede adjuntar esta política administrada al rol de perfil de instancia de IAM que utiliza para sus instancias Windows de Amazon EC2. La política concede permisos que permiten a Amazon EC2 crear y administrar instantáneas de VSS en su nombre.

Para ver los permisos de esta política, consulte AWSEC2VssSnapshotPolicy en la Referencia de la política administrada de AWS.

AWS Política administrada de: DeclarativePoliciesEC2Report

Esta política se asocia a la denominación del rol vinculado a servicios denominado `AWSServiceRoleForDeclarativePoliciesEC2Report` para brindar acceso a las API de solo lectura necesarias para generar el informe de estado de la cuenta para políticas declarativas.

Para ver los permisos de esta política, consulte DeclarativePoliciesEC2Report en la Referencia de la política administrada de AWS.

AWS Política administrada de: EC2FastLaunchFullAccess

Puede asociar la política `EC2FastLaunchFullAccess` al perfil de instancia u otro rol de IAM. Esta política otorga acceso total a las acciones del lanzamiento rápido de EC2 y a los permisos específicos que se indican a continuación.

Detalles sobre los permisos

- Lanzamiento rápido de EC2: se concede el acceso administrativo para que el rol pueda activar o desactivar el lanzamiento rápido de EC2 y describir las imágenes de lanzamiento rápido de EC2.
- Amazon EC2: se concede acceso a las operaciones RunInstances, CreateTags, Describe y Create and Modify Launch Template de Amazon EC2. También se concede acceso para crear recursos de redes y grupos de seguridad, autorizar reglas de entrada y eliminar recursos creados por el lanzamiento rápido de EC2.
- IAM: se concede acceso para obtener y utilizar los perfiles de instancia cuyos nombres contengan `ec2fastlaunch` para crear el rol vinculado a un servicio EC2FastLaunchServiceRolePolicy.
- CloudFormation – se concede acceso al lanzamiento rápido de EC2 para describir y crear pilas de CloudFormation y para eliminar las pilas que haya creado.

Para ver los permisos de esta política, consulte EC2FastLaunchFullAccess en la Referencia de la política administrada de AWS.

AWS Política administrada de: AWSEC2CapacityManagerServiceRolePolicy

Esta política está asociada al rol vinculado al servicio denominado AWSServiceRoleForEC2CapacityManager, el cual permite que EC2 Capacity Manager administre los recursos de capacidad y se integre con AWS Organizations en su nombre. Para obtener más información, consulte Roles vinculados al servicio para EC2 Capacity Manager.

Para ver los permisos de esta política, consulte AWSEC2CapacityManagerServiceRolePolicy en la Referencia de la política administrada de AWS.

AWS Política administrada de: EC2FastLaunchServiceRolePolicy

Esta política está asociada al rol vinculado a un servicio denominado AWSServiceRoleForEC2FastLaunch para permitir que Amazon EC2 cree y administre un conjunto de instantáneas aprovisionadas previamente que reducen el tiempo que tarda en lanzar instancias desde la AMI con el lanzamiento rápido de EC2 habilitado. Para obtener más información, consulte the section called “Rol vinculado a servicios”.

Para ver los permisos de esta política, consulte EC2FastLaunchServiceRolePolicy en la Referencia de la política administrada de AWS.

AWS Política administrada de: Ec2InstanceConnect

Puede asociar la política `Ec2InstanceConnect` a las identidades de IAM. Esta política otorga permisos que permiten a los clientes llamar a EC2 Instance Connect para publicar claves efímeras en sus instancias de EC2 y conectarse mediante SSH o la CLI de EC2 Instance Connect.

Para ver los permisos de esta política, consulte Ec2InstanceConnect en la Referencia de la política administrada de AWS.

AWS Política administrada de: Ec2InstanceConnectEndpoint

Esta política se asocia al rol vinculado a un servicio denominado AWSServiceRoleForEC2InstanceConnect para permitir que el punto de conexión de EC2 Instance Connect realice acciones en su nombre. Para obtener más información, consulte Rol vinculado a un servicio del punto de conexión de EC2 Instance Connect.

Para ver los permisos de esta política, consulte Ec2InstanceConnectEndpoint en la Referencia de la política administrada de AWS. Para obtener una descripción de las actualizaciones de esta política, consulte Actualizaciones de Amazon EC2 en las políticas administradas por AWS.

Actualizaciones de Amazon EC2 en las políticas administradas por AWS

Es posible consultar los detalles sobre las actualizaciones de las políticas administradas por AWS para Amazon EC2 debido a que este servicio comenzó a realizar el seguimiento de estos cambios.

Cambio	Descripción	Fecha
AWSEC2CapacityManagerServiceRolePolicy – política nueva	Amazon EC2 agregó esta política para permitirle administrar los recursos de capacidad e integrarse con AWS Organizations en su nombre.	15 de octubre de 2025
AmazonEC2ImageReferencesAccessPolicy – nueva política	Amazon EC2 agregó esta política para permitir escanear todos los tipos de recursos compatibles con la API DescribeImageReferences de EC2.	26 de agosto de 2025
Ec2InstanceConnectEndpoint – política actualizada	Para admitir la modificación de los puntos de conexión existentes de Instance Connect, Amazon EC2 actualizó esta política para agregar permisos para asignar y desasignar direcciones IPv6 y modificar los grupos de seguridad en las interfaces de red creadas por el punto de conexión de EC2 Instance Connect. Amazon EC2 también actualizó esta política para sustituir el operador de condición `Null` por el operador de condición `StringLike` .	31 de julio de 2025
EC2FastLaunchServiceRolePolicy – política actualizada	Para contribuir a evitar recursos huérfanos, Amazon EC2 actualizó esta política	17 de julio de 2025

Cambio	Descripción	Fecha
	para incluir permisos que permiten describir volúmenes , atributos de volúmenes e interfaces de red, así como eliminar volúmenes e interface s de red creados mediante el lanzamiento rápido de EC2.	
EC2FastLaunchFullAccess – política actualizada	Amazon EC2 actualizó esta política y ahora incluye las operaciones Create and Modify Launch Template, la creación de recursos de redes y grupos de seguridad , la autorización de reglas de entrada y la eliminación de recursos creados por el lanzamiento rápido de EC2. Además, puede describir y crear pilas de CloudFormation y eliminar las pilas que creó el lanzamiento rápido de EC2.	14 de mayo de 2025

Cambio	Descripción	Fecha
EC2FastLaunchServiceRolePolicy – política actualizada	Amazon EC2 actualizó esta política y ahora permite el acceso a Amazon EventBridge para crear y administrar reglas de eventos para el lanzamiento rápido de EC2. Además, el lanzamiento rápido de EC2 ahora puede describir pilas de CloudFormation, lanzar una instancia desde una AMI asociada a AWS License Manager, obtener una lista de concesiones de AWS KMS que creó y que se pueden retirar y eliminar las plantillas de lanzamiento que creó.	14 de mayo de 2025
AWSEC2CapacityReservationFleetRolePolicy: permisos actualizados	Amazon EC2 actualizó la política administrada `AWSEC2CapacityReservationFleetRolePolicy` para utilizar el operador de condición `ArnLike` en lugar del operador de condición `StringLike` .	3 de marzo de 2025
AmazonEC2ReadOnlyAccess – permisos agregados	Amazon EC2 agregó un permiso que permite recuperar grupos de seguridad mediante la operación `GetSecurityGroupsForVpc` .	27 de diciembre de 2024

Cambio	Descripción	Fecha
EC2FastLaunchFullAccess – nueva política	Amazon EC2 agregó la política para realizar acciones de API relacionadas con la característica de lanzamien to rápido de EC2 desde una instancia. La política se puede adjuntar al perfil de instancia de una instancia que se lance desde una AMI con el lanzamiento rápido de EC2 habilitado.	14 de mayo de 2024
AWSEC2VssSnapshotPolicy – nueva política	Amazon EC2 agregó la política `AWSEC2Vss SnapshotPolicy` que contiene los permisos para crear y añadir etiquetas a las instantáneas de Imagen de máquina de Amazon (AMI) y de EBS.	28 de marzo de 2024
Ec2InstanceConnectEndpoint – nueva política	Amazon EC2 agregó la política `Ec2Instan ceConnectEndpoint` . Esta política se asocia al rol vinculado a un servicio denominado AWSServic eRoleForEC2InstanceConnect para permitir que Amazon EC2 lleve a cabo acciones en su nombre al crear un punto de conexión de EC2 Instance Connect.	24 de enero de 2023

Cambio	Descripción	Fecha
EC2FastLaunchServiceRolePolicy – nueva política	Amazon EC2 agregó la característica de lanzamiento rápido de EC2 para permitir que las AMI de Windows lancen instancias más rápido con la creación de un conjunto de instantáneas aprovisionadas previamente.	26 de noviembre de 2021
Amazon EC2 comenzó a realizar el seguimiento de los cambios	Amazon EC2 comenzó a realizar el seguimiento de los cambios en sus políticas administradas de AWS	1 de marzo de 2021

Roles de IAM para Amazon EC2

Las aplicaciones deben firmar sus solicitudes de API con credenciales de AWS. Por lo tanto, si es usted un desarrollador de aplicaciones, necesitará una estrategia para administrar las credenciales de sus aplicaciones que se ejecuten en instancias de EC2. Por ejemplo, puede distribuir con seguridad sus credenciales de AWS a las instancias, lo que habilita las aplicaciones que tiene en dichas instancias para que utilicen sus credenciales a fin de firmar solicitudes y, al mismo tiempo, proteger sus credenciales respecto a otros usuarios. Sin embargo, distribuir las credenciales a cada instancia de forma segura plantea ciertas dificultades, en especial cuando se trata de aquellas que AWS crea en su nombre, como las instancias de spot o las de los grupos de Auto Scaling. También debe poder actualizar las credenciales de cada instancia cuando rota sus credenciales de AWS.

Hemos diseñado los roles de IAM, para que sus aplicaciones puedan realizar solicitudes de API con seguridad desde sus instancias, sin que usted tenga que administrar las credenciales de seguridad que la aplicación utiliza. En lugar de crear y distribuir sus credenciales de AWS, puede delegar el permiso para realizar solicitudes de API mediante los roles de IAM, tal como se indica a continuación:

1. Cree de un rol de IAM.
2. Defina qué cuentas o servicios de AWS pueden asumir el rol.
3. Defina qué acciones y recursos de la API puede utilizar la aplicación después de asumir el rol.

4. Especifique el rol cuando lance su instancia, o asocie el rol a una instancia existente.
5. Haga que la aplicación recupere unas credenciales temporales y las use.

Por ejemplo, puede utilizar roles de IAM para conceder permisos a aplicaciones que se ejecutan en sus instancias y que necesitan utilizar un bucket en Amazon S3. Puede especificar permisos para roles de IAM, creando una política en formato JSON. Son parecidos a las políticas que crea para usuarios de . Si cambia un rol, el cambio se propaga a todas las instancias.

> **Note**
>
> Las credenciales del rol de IAM de Amazon EC2 no están sujetas a la duración máxima de sesión configurada en el rol. Para obtener más información, consulte Métodos para asumir un rol en la Guía del usuario de IAM.

Al crear roles de IAM, asocie las políticas de IAM con privilegios mínimos que restringen el acceso a las llamadas a la API específicas que requiere la aplicación. Para la comunicación de Windows a Windows, use grupos y roles de Windows bien definidos y bien documentados para conceder acceso a nivel de aplicación entre instancias de Windows. Los grupos y roles permiten que los clientes definan permisos de nivel de carpeta NTFS y aplicaciones con privilegios mínimos para limitar el acceso a los requisitos específicos de la aplicación.

Solo puede adjuntar un rol de IAM a una instancia, pero puede adjuntar el mismo rol a muchas instancias. Para obtener más información sobre la creación y el uso de roles de IAM, consulte Roles en la Guía del usuario de IAM.

Puede aplicar permisos de nivel de recursos a sus políticas de IAM para controlar la capacidad de los usuarios de asociar, sustituir o desasociar roles de IAM de una instancia. Para obtener más información, consulte Permisos de nivel de recurso admitidos para las acciones de la API de Amazon EC2 y el siguiente ejemplo: Ejemplo: Trabajar con roles de IAM.

Contenido

- Perfiles de instancias
- Permisos para su caso de uso
- Recuperar credenciales de seguridad de los metadatos de la instancia
- Concesión de permisos para asociar un rol de IAM a una instancia
- Asociar un rol de IAM a una instancia

- Roles de identidad de instancia para instancias de Amazon EC2

Perfiles de instancias

Amazon EC2 utiliza un perfil de instancia como contenedor de un rol de IAM. Cuando se crea un rol de IAM utilizando la consola de IAM, esta crea automáticamente un perfil de instancia y le da el mismo nombre que el rol al que corresponde. Si utiliza la consola de Amazon EC2 para iniciar una instancia con un rol de IAM o para asociar un rol de IAM a una instancia, elija el rol en función de una lista de nombres de perfiles de instancias.

Si utiliza la AWS CLI, la API o un SDK de AWS para crear un rol, cree el rol y el perfil de instancia de forma independiente, con nombres potencialmente diferentes. Si posteriormente usa la AWS CLI, la API o un AWS SDK para iniciar una instancia con un rol de IAM o para adjuntar un rol de IAM a una instancia, especifique el nombre del perfil de instancias.

Un perfil de instancia solo puede contener un rol de IAM. Puede incluir un rol de IAM en varios perfiles de instancia.

Para actualizar los permisos de una instancia, sustituya su perfil de instancia. No recomendamos eliminar un rol de un perfil de instancia, ya que este cambio tarda hasta una hora en surtir efecto.

Para obtener más información, consulte Uso de perfiles de instancias en la Guía del usuario de IAM.

Permisos para su caso de uso

Cuando crea por primera vez un rol de IAM para las aplicaciones, a veces puede conceder permisos más allá de lo necesario. Antes de iniciar la aplicación en su entorno de producción, puede generar una política de IAM que esté basada en la actividad de acceso de un rol de IAM. El analizador de acceso de IAM revisa los registros de AWS CloudTrail y genera una plantilla de política que contiene los permisos que ha utilizado el rol en el intervalo de fechas especificado. Puede utilizar la plantilla para crear una política administrada con permisos detallados y, a continuación, adjuntarla al rol de IAM. De esta forma, solo concede los permisos que el rol necesita para interactuar con los recursos de AWS para su caso de uso específico. Esto le ayuda a cumplir con la mejor práctica de otorgar privilegios mínimos. Para obtener más información, consulte Generación de políticas del Analizador de acceso de IAM en la Guía de usuario de IAM.

Recuperar credenciales de seguridad de los metadatos de la instancia

Una aplicación de una instancia recupera las credenciales de seguridad que proporciona el rol en el elemento `iam/security-credentials/`role-name de los metadatos de la instancia. Se

conceden a la aplicación los permisos para las acciones y los recursos que usted ha definido para el rol mediante las credenciales de seguridad asociadas al rol. Estas credenciales de seguridad son temporales y las rotamos automáticamente. Activamos la disponibilidad de las nuevas credenciales al menos cinco minutos antes del vencimiento de las antiguas.

Para obtener más información acerca de los metadatos de instancias, consulte Uso de los metadatos de la instancia para administrar su instancia de EC2.

> **Warning**
>
> Si utiliza servicios que utilizan metadatos de las instancias con los roles de IAM, asegúrese de que no revela sus credenciales cuando los servicios realizan llamadas HTTP en su nombre. Los tipos de servicios que pueden llegar a revelar sus credenciales son, entre otros, proxies HTTP, servicios de validador HTML/CSS y procesadores XML que admiten la inclusión de XML.

Para sus cargas de trabajo de Amazon EC2, le recomendamos que recupere las credenciales de sesión mediante el método que se describe a continuación. Estas credenciales deberían permitir a su carga de trabajo realizar solicitudes de API de AWS, sin necesidad de usar `sts:AssumeRole` para asumir el mismo rol que ya está asociado a la instancia. A menos que necesite pasar etiquetas de sesión para el control de acceso basado en atributos (ABAC) o pasar una política de sesión para restringir aún más los permisos del rol, estas llamadas de asunción de roles no son necesarias, ya que crean un nuevo conjunto de las mismas credenciales temporales de sesión de rol.

Si su carga de trabajo usa un rol para asumirse a sí mismo, debe crear una política de confianza que permita explícitamente que ese rol se asuma a sí mismo. Si no crea la política de confianza, aparece el error `AccessDenied`. Para obtener más información, consulte Actualización de una política de confianza de rol en la Guía del usuario de IAM.

IMDSv2

Linux

Ejecute el siguiente comando desde la instancia de Linux para recuperar las credenciales de seguridad de un rol de IAM.

```
TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-
token-ttl-seconds: 21600"` \
```

```
    && curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/
meta-data/iam/security-credentials/role-name
```

Windows

Ejecute el siguiente cmdlet desde la instancia de Windows para recuperar las credenciales de seguridad de un rol de IAM.

```
[string]$token = Invoke-RestMethod `
    -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds" = "21600"} `
    -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/api/token
```

```
Invoke-RestMethod `
    -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} `
    -Method GET -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/iam/security-
credentials/role-name
```

IMDSv1

Linux

Ejecute el siguiente comando desde la instancia de Linux para recuperar las credenciales de seguridad de un rol de IAM.

```
curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/iam/security-credentials/role-name
```

Windows

Ejecute el siguiente cmdlet desde la instancia de Windows para recuperar las credenciales de seguridad de un rol de IAM.

```
Invoke-RestMethod -uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/iam/security-
credentials/role-name
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado. Si no puede recuperar las credenciales de seguridad, consulte No puedo obtener acceso a las credenciales de seguridad temporales de mi instancia EC2 en la Guía del usuario de IAM.

```
{
  "Code" : "Success",
```

```
  "LastUpdated" : "2012-04-26T16:39:16Z",
  "Type" : "AWS-HMAC",
  "AccessKeyId" : "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
  "SecretAccessKey" : "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
  "Token" : "token",
  "Expiration" : "2017-05-17T15:09:54Z"
}
```

Para las aplicaciones, la AWS CLI y los comandos de las herramientas para Windows PowerShell que se ejecutan en la instancia, no es necesario obtener de forma explícita las credenciales de seguridad temporales, dado que los AWS SDK, la AWS CLI y las herramientas para Windows PowerShell obtienen automáticamente las credenciales del servicio de metadatos de la instancia de EC2 y las utilizan. Para llamar fuera de la instancia utilizando credenciales de seguridad temporales (por ejemplo, para probar políticas de IAM), debe proporcionar la clave de acceso, la clave secreta y el token de la sesión. Para obtener más información, consulte Uso de credenciales de seguridad temporales para solicitar acceso a los recursos de AWS en la Guía del usuario de IAM.

Concesión de permisos para asociar un rol de IAM a una instancia

Las identidades de su Cuenta de AWS, como los usuarios de IAM, deben tener permisos específicos para inicializar una instancia de Amazon EC2 con un rol de IAM, asociar un rol de IAM a una instancia, reemplazar el rol de IAM de una instancia o separar un rol de IAM de una instancia. Debe concederles permiso para utilizar las siguientes acciones de la API según sea necesario:

- `iam:PassRole`
- `ec2:AssociateIamInstanceProfile`
- `ec2:DisassociateIamInstanceProfile`
- `ec2:ReplaceIamInstanceProfileAssociation`

> **Note**
>
> Si especifica el recurso de `iam:PassRole` como `*`, se otorgará acceso para transferir cualquiera de los roles de IAM a una instancia. Para seguir la práctica recomendada de privilegios mínimos, especifique los ARN de roles de IAM específicos con `iam:PassRole`, tal y como se muestra en el ejemplo de política que aparece a continuación.

Ejemplo de política para el acceso mediante programación

La siguiente política de IAM concede permisos para inicializar instancias con un rol de IAM, asociar un rol de IAM a una instancia o sustituir el rol de IAM para una instancia existente mediante la AWS CLI o la API de Amazon EC2.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
         "ec2:RunInstances",
         "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
         "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
         "ec2:ReplaceIamInstanceProfileAssociation"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PassRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/DevTeam*"
    }
  ]
}
```

Requisito adicional para el acceso con la consola

Si quiere conceder permisos para realizar las mismas tareas con la consola de Amazon EC2, debe incluir también la acción de la API `iam:ListInstanceProfiles`.

Asociar un rol de IAM a una instancia

Puede crear un rol de IAM y adjuntarlo a una instancia durante el lanzamiento o después. También puede desasociar o sustituir roles de IAM.

Crear y adjuntar un rol de IAM durante el lanzamiento de la instancia (recomendado)

1. Durante el lanzamiento de la instancia EC2, amplíe la sección Detalles avanzados.

2. En la sección del perfil de instancia de IAM, elija Crear un nuevo rol de IAM.
3. Se abre un formulario de creación de roles en línea que le permite:

   - Especificar el nombre del rol (por ejemplo, `EC2-S3-Access-Role`)
   - Definir los permisos seleccionando políticas administradas de AWS o creando políticas personalizadas para su instancia

     Por ejemplo, para conceder acceso a S3, selecciona la política administrada de `AmazonS3ReadOnlyAccess`
   - Una política de confianza que permita a `ec2.amazonaws.com` asumir el rol
   - Añada etiquetas opcionales para los metadatos.
4. Elija Creación de rol.

   El rol recién creado se selecciona automáticamente y se adjuntará a su instancia mediante un perfil de instancia cuando se lance la instancia.

> **Note**
>
> Cuando crea el rol para con la consola durante el lanzamiento d ela instancia, se crea automáticamente el perfil de instancia con el mismo nombre. Un perfil de instancia es un contenedor que pasa información del rol de IAM a una instancia en el momento del lanzamiento.

> **Important**
>
> - Solo puede adjuntar un rol de IAM a una instancia, pero puede adjuntar el mismo rol a muchas instancias.
> - Asocie las políticas de IAM con privilegios mínimos que restringen el acceso a las llamadas a la API específicas que requiere la aplicación.

Para obtener más información sobre la creación y el uso de roles de IAM, consulte Roles en la Guía del usuario de IAM.

Adjuntar un rol de IAM existente durante el lanzamiento de la instancia

Para asociar un rol de IAM existente a una instancia en el momento del lanzamiento mediante la consola de Amazon EC2, amplíe Detalles avanzados. En perfil de instancia de IAM, seleccione el rol de IAM de la lista desplegable.

> **Note**
>
> Si creó su rol de IAM con la consola de IAM, el perfil de instancia se creó en su nombre y se le dio el mismo nombre que el rol. Si creó el rol de IAM con la AWS CLI, la API o un SDK de AWS, es posible que le haya dado un nombre distinto al del rol a su perfil de instancias.

Puede asociar un rol de IAM a una instancia que esté en ejecución o detenida. Si la instancia ya tiene un rol de IAM asociado, debes sustituirlo por el nuevo rol de IAM.

Console

Para asociar un rol de IAM con una instancia

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instancias.
3. Seleccione la instancia.
4. Elija Actions (Acciones), Security (Seguridad), Modify IAM role (Modificar rol de IAM).
5. En Rol de IAM, seleccione el perfil de instancia de IAM.
6. Elija Actualizar rol de IAM.

AWS CLI

Para asociar un rol de IAM con una instancia

Use el comando associate-iam-instance-profile para asociar el rol de IAM a la instancia. Cuando especifique el perfil de instancia, puede utilizar el nombre de recurso de Amazon (ARN) del perfil de instancia o bien puede usar el nombre de este.

```
aws ec2 associate-iam-instance-profile \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --iam-instance-profile Name="TestRole-1"
```

PowerShell

Para asociar un rol de IAM con una instancia

Utilice el cmdlet Register-EC2IamInstanceProfile.

```
Register-EC2IamInstanceProfile `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -IamInstanceProfile_Name TestRole-1
```

Para reemplazar el rol de IAM en una instancia que ya tiene un rol de IAM asociado, la instancia debe estar ejecutándose . Puede hacerlo si desea cambiar el rol de IAM de una instancia sin disociar primero el existente. Por ejemplo, puede hacer esto para asegurarse de que no se interrumpan las acciones de API realizadas por las aplicaciones que se ejecutan en la instancia.

Console

Para reemplazar un rol de IAM de una instancia

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instancias.
3. Seleccione la instancia.
4. Elija Actions (Acciones), Security (Seguridad), Modify IAM role (Modificar rol de IAM).
5. En Rol de IAM, seleccione el perfil de instancia de IAM.
6. Elija Actualizar rol de IAM.

AWS CLI

Para reemplazar un rol de IAM de una instancia

1. Si es necesario, utilice el comando describe-iam-instance-profile-associations para obtener el ID de asociación.

```
aws ec2 describe-iam-instance-profile-associations \
    --filters Name=instance-id,Values=i-1234567890abcdef0 \
    --query IamInstanceProfileAssociations.AssociationId
```

2. Utilice el comando replace-iam-instance-profile-association. Especifique el ID de asociación del perfil de instancia existente y el ARN o el nombre del nuevo perfil de instancia.

```
aws ec2 replace-iam-instance-profile-association \
    --association-id iip-assoc-0044d817db6c0a4ba \
    --iam-instance-profile Name="TestRole-2"
```

PowerShell

Para reemplazar un rol de IAM de una instancia

1. Si es necesario, utilice el cmdlet Get-EC2IAMInstanceProfileAssociation para obtener el ID de asociación.

```
(Get-EC2IamInstanceProfileAssociation -Filter @{Name="instance-id";
 Values="i-0636508011d8e966a"}).AssociationId
```

2. Utilice el cmdlet Set-EC2IamInstanceProfileAssociation. Especifique el ID de asociación del perfil de instancia existente y el ARN o el nombre del nuevo perfil de instancia.

```
Set-EC2IamInstanceProfileAssociation `
    -AssociationId iip-assoc-0044d817db6c0a4ba `
    -IamInstanceProfile_Name TestRole-2
```

Puede separar un rol IAM de una instancia que está en ejecución o detenida.

Console

Para separar un rol de IAM de una instancia

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instancias.
3. Seleccione la instancia.
4. Elija Actions (Acciones), Security (Seguridad), Modify IAM role (Modificar rol de IAM).
5. En Rol de IAM, elija Sin rol de IAM.
6. Elija Actualizar rol de IAM.
7. Cuando se le pida confirmación, introduzca Desconectar y, a continuación, elija Desconectar.

AWS CLI

Para separar un rol de IAM de una instancia

1. Si es necesario, utilice describe-iam-instance-profile-associations para obtener el ID de asociación del perfil de instancia de IAM que quiere desasociar.

```
aws ec2 describe-iam-instance-profile-associations \
    --filters Name=instance-id,Values=i-1234567890abcdef0 \
    --query IamInstanceProfileAssociations.AssociationId
```

2. Utilice el comando disassociate-iam-instance-profile.

```
aws ec2 disassociate-iam-instance-profile --association-id iip-
assoc-0044d817db6c0a4ba
```

PowerShell

Para separar un rol de IAM de una instancia

1. Si es necesario, utilice Get-EC2IamInstanceProfileAssociation para obtener el ID del perfil de instancia de IAM que quiere desasociar.

```
(Get-EC2IamInstanceProfileAssociation -Filter @{Name="instance-id";
 Values="i-0636508011d8e966a"}).AssociationId
```

2. Utilice el cmdlet Unregister-EC2IamInstanceProfile.

```
Unregister-EC2IamInstanceProfile -AssociationId iip-assoc-0044d817db6c0a4ba
```

Roles de identidad de instancia para instancias de Amazon EC2

Cada instancia de Amazon EC2 que inicie tiene un rol de identidad de instancia que representa su identidad. Un rol de identidad de instancia es un tipo de rol de IAM. Los servicios y las características de AWS integrados para usar el rol de identidad de instancia pueden usarlo para identificar la instancia en el servicio.

Las credenciales de rol de identidad de instancia están disponibles en el servicio de metadatos de instancia (IMDS) en `/identity-credentials/ec2/security-credentials/ec2-instance`.

Las credenciales incluyen un par de claves de acceso temporal de AWS y un token de sesión. Se utilizan para firmar las solicitudes de Sigv4 de AWS a los servicios de AWS que utilizan el rol de identidad de instancia. Las credenciales están presentes en los metadatos de la instancia independientemente de si un servicio o una característica que utiliza los roles de identidad de la instancia está habilitado en la instancia.

Los roles de identidad de instancia se crean automáticamente cuando se inicia una instancia, no tienen ningún documento de política de confianza de roles y no están sujetos a ninguna política de identidad o recursos.

Servicios admitidos

Los siguientes servicios de AWS utilizan el rol de identidad de instancia:

- Amazon Bedrock AgentCore: las instancias del Tiempo de ejecución de AgentCore utilizan el rol de identidad de la instancia para configurar las instancias durante el lanzamiento.
- Amazon EC2: EC2 Instance Connect utiliza el rol de identidad de instancia para actualizar las claves de host de una instancia de Linux.
- Amazon GuardDuty: la Supervisión de tiempo de ejecución de GuardDuty utiliza el rol de identidad de instancia para permitir que el agente de tiempo de ejecución envíe telemetría de seguridad al punto de conexión de VPC de GuardDuty.
- AWS Lambda: las Instancias administradas de Lambda utilizan el rol de identidad de la instancia para los enlaces de ciclo de vida, la telemetría y la distribución de artefactos.
- AWS Security Token Service (AWS STS): las credenciales del rol de identidad de instancia se pueden usar con la acción `GetCallerIdentity`de AWS STS.
- AWS Systems Manager: cuando se utiliza la configuración de la administración de host predeterminada, AWS Systems Manager utiliza la identidad proporcionada por el rol de identidad de instancia para registrar las instancias de EC2. Tras identificar la instancia, Systems Manager puede pasar el rol de IAM de `AWSSystemsManagerDefaultEC2InstanceManagementRole` a la instancia.

Los roles de identidad de instancia no se pueden usar con otros servicios o características de AWS porque no están integrados con los roles de identidad de instancia.

ARN de rol de identidad de instancia

El ARN de rol de identidad de instancia tiene el siguiente formato:

```
arn:aws-partition:iam::account-number:assumed-role/aws:ec2-instance/instance-id
```

Por ejemplo:

```
arn:aws:iam::0123456789012:assumed-role/aws:ec2-instance/i-1234567890abcdef0
```

Para más información acerca de los ARN, consulte Nombres de recursos de Amazon (ARN) en la guía de referencia de usuario de IAM.

Administración de actualizaciones para instancias de Amazon EC2

Le recomendamos que aplique parches al sistema operativo y a las aplicaciones, los actualice periódicamente y los proteja en sus instancias de EC2. Puede usar AWS Systems Manager Patch Manager para automatizar el proceso de instalar actualizaciones relacionadas con la seguridad tanto para el sistema operativo como para las aplicaciones.

En el caso de las instancias de EC2 de un grupo de escalamiento automático, puede utilizar el runbook AWS-PatchAsgInstance para evitar que se sustituyan instancias en las que se están aplicando parches. De forma alternativa, puede usar cualquier servicio de actualización automática u otros procesos recomendados para instalar actualizaciones que proporciona el proveedor de la aplicación.

Recursos

- AL2023: Actualización de AL2023 en la Guía del usuario de Amazon Linux 2023.
- AL2: Administración del software de la instancia de Amazon Linux 2 en la Guía del usuario de Amazon Linux 2.
- Instancias de Windows: the section called “Administración de actualizaciones”

Prácticas recomendadas de seguridad para instancias de Windows

Recomendamos que siga estas prácticas recomendadas de seguridad para las instancias de Windows.

Contenido

- Prácticas recomendadas de seguridad de alto nivel

- Administración de actualizaciones
- Administración de la configuración
- Administración de cambios
- Auditoría y rendición de cuentas para instancias de Windows de Amazon EC2

Prácticas recomendadas de seguridad de alto nivel

Debe cumplir las siguientes prácticas recomendadas de seguridad de alto nivel en sus instancias de Windows:

- Acceso mínimo: otorgue acceso solo a los sistemas y ubicaciones de confianza y esperados. Esto se aplica a todos los productos de Microsoft, por ejemplo, Active Directory, servidores de productividad empresarial de Microsoft y servicios de infraestructura como servicios de Escritorio remoto, servidores proxy inverso, servidores web IIS, entre otros. Utilice las capacidades de AWS tales como los grupos de seguridad de instancias de Amazon EC2, las listas de control de acceso (ACL) a la red y las subredes públicas/privadas de Amazon VPC para separar la seguridad en capas en varias ubicaciones de una arquitectura. Dentro de una instancia de Windows, los clientes pueden usar el Firewall de Windows para aplicar una estrategia de defensa en profundidad dentro de su implementación. Instale solo los componentes del sistema operativo y las aplicaciones que sean necesarios para que el sistema funcione según el diseño. Configure servicios de infraestructura como IIS para que se ejecuten en cuentas de servicio o para que utilicen características como identidades del grupo de aplicaciones que permitan acceder a los recursos de forma local y remota en toda la infraestructura.
- Privilegio mínimo – Determine el conjunto mínimo de privilegios que las instancias y las cuentas necesitan para realizar sus funciones. Limite estos servidores y usuarios para que permitan únicamente dichos permisos definidos. Utilice técnicas como Controles de acceso basados en roles para reducir el área superficial de las cuentas administrativas y crear los roles más limitados para realizar una tarea. Utilice características del sistema operativo como el sistema de archivos cifrados (EFS) dentro de NTFS para cifrar información confidencial en reposo y controlar el acceso de aplicaciones y usuarios a ella.
- Administración de configuración: cree una configuración de servidor de línea de base que incorpore parches de seguridad actualizados y conjuntos de protección basados en host que incluyan antivirus, antimalware, detección/prevención de intrusiones y monitoreo de la integridad de archivos. Evalúe cada servidor con respecto a la referencia registrada actual para identificar y marcar cualquier desviación. Asegúrese de que cada servidor esté configurado para generar y almacenar de forma segura los datos adecuados de registro y auditoría.

- Administración de cambios: cree procesos para controlar los cambios en las referencias de configuración del servidor y trabaje en procesos de cambio totalmente automatizados. Además, aproveche Just Enough Administration (JEA) con Windows PowerShell DSC para limitar el acceso administrativo a las funciones mínimas requeridas.
- Gestión de parches: implemente procesos que corrigen, actualizan y protegen con regularidad el sistema operativo y las aplicaciones de sus instancias EC2.
- Registros de auditoría: audite el acceso y todos los cambios en las instancias de Amazon EC2 para verificar la integridad del servidor y asegurarse de que solo se realicen los cambios autorizados. Aproveche características como el Registro mejorado para IIS para mejorar las capacidades de registro predeterminadas. Capacidades de AWS como los registros de flujo de VPC y también AWS CloudTrail están disponibles para auditar el acceso a la red, incluidas las solicitudes permitidas/denegadas y las llamadas a la API, respectivamente.

Administración de actualizaciones

Se recomienda llevar a cabo las siguientes prácticas recomendadas si desea obtener los mejores resultados al ejecutar Windows Server en Amazon EC2:

- Configure Windows Update
- Update drivers
- Use the latest Windows AMIs
- Test performance before migration
- Update launch agents
- Reinicie una instancia de Windows después de instalar las actualizaciones. Para obtener más información, consulte Reiniciar una instancia de Amazon EC2.

Para obtener información acerca de cómo actualizar o migrar una instancia de Windows a una versión más reciente de Windows Server, consulte Actualizar una instancia de Windows de EC2 a una versión más reciente de Windows Server.

Configuración de Windows Update

De forma predeterminada, las instancias que se inician desde las AMI de Windows Server de AWS no reciben actualizaciones a través de Windows Update.

Actualización de los controladores de Windows

Mantenga actualizados los controladores en todas las instancias de EC2 de Windows para asegurarse de aplicar las correcciones de problemas y mejoras de rendimiento más recientes en toda la flota. Según el tipo de instancia, debe actualizar los controladores de AWS PV, Amazon ENA y AWS NVMe.

- Utilice los temas de SNS para recibir las actualizaciones de las nuevas versiones de los controladores.
- Use el manual de procedimientos de Automation AWS Systems Manager AWSSupport-UpgradeWindowsAWSDrivers para poder aplicar las actualizaciones fácilmente en sus instancias.

Lanzamiento de instancias con las últimas AMI de Windows

AWS publica nuevas AMI de Windows todos los meses, que contienen los últimos parches del sistema operativo, controladores y agentes de lanzamiento. Aproveche las AMI más recientes al lanzar nuevas instancias o al crear sus propias imágenes personalizadas.

- Para consultar las actualizaciones de cada versión de las AMI de Windows de AWS, consulte el Historial de versiones de las AMI de Windows de AWS.
- Para utilizar las AMI más recientes disponibles, consulte el artículo sobre cómo encontrar las AMI de Windows más recientes con el almacén de parámetros de Systems Manager.
- Para obtener más información sobre las AMI de Windows especializadas que puede usar a fin de lanzar instancias para su base de datos y los casos de uso de refuerzo de la conformidad, consulte Specialized Windows AMIs en la Referencia de AMI de Windows de AWS.

Prueba del rendimiento del sistema o de la aplicación antes de la migración

La migración de aplicaciones empresariales a AWS puede implicar numerosas variables y configuraciones. Realice siempre una prueba de rendimiento de la solución de EC2 para asegurarse de que:

- Los tipos de instancias están bien configurados, incluido el tamaño de la instancia, las redes mejoradas y la tenencia (compartida o dedicada).
- La topología de la instancia es adecuada para la carga de trabajo y aprovecha las características de alto rendimiento cuando es necesario, como la tenencia dedicada, los grupos de ubicación, los volúmenes del almacén de instancias, los bare metal.

Instalar la versión más reciente de EC2Launch v2

Instale al agente de EC2Launch v2 más reciente para asegurarse de que las últimas mejoras se apliquen en toda la flota. Para obtener más información, consulte Instalación de EC2Launch v2.

Si tiene una flota mixta o si desea seguir usando los agentes de EC2Launch (Windows Server 2016 y 2019) o de EC2 Config (solo sistema operativo heredado), actualice a las versiones más recientes de los respectivos agentes.

Las siguientes combinaciones de agentes de lanzamiento y versión de Windows Server admiten actualizaciones automáticas. Puede optar por las actualizaciones automáticas en la consola de administración de host con Quick Setup de SSM, en Agentes de lanzamiento de Amazon EC2.

Versión de Windows	EC2Launch v1	EC2Launch v2
2016	✓	✓
2019	✓	✓
2022		✓

- Para obtener más información acerca de la actualización a EC2Launch v2, consulte the section called “Instalación de EC2Launch v2”.
- Para obtener información sobre cómo actualizar manualmente EC2Config, consulte. the section called “Instalar EC2config”
- Para obtener información sobre cómo actualizar manualmente EC2Launch, consulte. the section called “Instalar EC2Launch”

Administración de la configuración

Las Imágenes de máquina de Amazon (AMI) proporcionan una configuración inicial para una instancia Amazon EC2, que incluye el sistema operativo Windows y personalizaciones opcionales específicas del cliente, como aplicaciones y controles de seguridad. Cree un catálogo de AMI que contenga líneas de base de configuración de seguridad personalizadas para garantizar que todas las instancias de Windows se inicien con controles de seguridad estándar. Las líneas de base de seguridad se pueden convertir en una AMI, arrancar de forma dinámica cuando se lanza una instancia de EC2 o empaquetar como producto para una distribución uniforme a través de las

carteras de AWS Service Catalog. Para obtener más información sobre cómo proteger una AMI, consulte las prácticas recomendadas para crear una AMI.

Cada instancia Amazon EC2 debe cumplir con los estándares de seguridad de la organización. No instale roles y características de Windows que no sean necesarias, e instale software para protegerse contra código malintencionado (antivirus, antimalware, mitigación de vulnerabilidades), monitorear la integridad del host y detectar intrusiones. Configure el software de seguridad para monitorear y mantener la configuración de seguridad del sistema operativo, proteger la integridad de los archivos críticos del sistema operativo y alertar sobre las desviaciones de la línea de base de seguridad. Considere la posibilidad de implementar los parámetros de configuración de seguridad recomendados publicados por Microsoft, el Center for Internet Security (CIS) o el Instituto Nacional de Normalización y Tecnología (NIST). Considere la posibilidad de utilizar otras herramientas de Microsoft para determinados servidores de aplicaciones, como el Analizador de prácticas recomendadas para SQL Server.

AWSLos clientes de también pueden ejecutar evaluaciones de Amazon Inspector para mejorar la seguridad y la conformidad de las aplicaciones implementadas en instancias de Amazon EC2. Amazon Inspector evalúa automáticamente las aplicaciones en busca de vulnerabilidades o desviaciones de las prácticas recomendadas e incluye una base de conocimientos de cientos de reglas mapeadas a estándares comunes de conformidad de seguridad (por ejemplo, PCI DSS) y definiciones de vulnerabilidades. Entre los ejemplos de reglas integradas se incluye comprobar si el inicio de sesión raíz remoto está habilitado o si hay versiones de software vulnerables instaladas. Los investigadores de seguridad de AWS actualizan estas reglas con regularidad.

Al proteger instancias de Windows, se recomienda implementar los servicios de dominio de Active Directory para habilitar una infraestructura escalable, segura y administrable para ubicaciones distribuidas. Además, después de inicializar instancias a través de la consola de Amazon EC2 o mediante una herramienta de aprovisionamiento de Amazon EC2, como AWS CloudFormation, es recomendable usar características nativas del sistema operativo, como Microsoft Windows PowerShell DSC para mantener el estado de configuración en caso de que se produzca una desviación de esta.

Administración de cambios

Después de aplicar las líneas base de seguridad iniciales a las instancias Amazon EC2 en el lanzamiento, controle los cambios en curso en Amazon EC2 para mantener la seguridad de las máquinas virtuales. Establezca un proceso de administración de cambios para autorizar e incorporar cambios en los recursos de AWS (como grupos de seguridad, tablas de enrutamiento

y ACL de red), así como en las configuraciones del SO y las aplicaciones (como la aplicación de parches de Windows o aplicaciones, actualizaciones de software o actualizaciones de archivos de configuración).

AWS proporciona varias herramientas para ayudar a administrar los cambios en los recursos de AWS, incluidos AWS CloudTrail, AWS Config, CloudFormation y AWS Elastic Beanstalk, así como paquetes de administración para Systems Center Operations Manager y System Center Virtual Machine Manager. Tenga en cuenta que Microsoft publica revisiones de Windows el segundo martes (o más si es necesario) y AWS actualiza todas las AMI de Windows administradas por AWS dentro de los cinco días siguientes a que Microsoft publique un parche. Por lo tanto, es importante aplicar parches continuamente a todas las AMI de línea de base, actualizar las plantillas de CloudFormation y las configuraciones de grupo de Auto Scaling con los últimos ID de AMI e implementar herramientas para automatizar la administración de parches de instancia en ejecución.

Microsoft proporciona varias opciones para administrar el sistema operativo Windows y los cambios en las aplicaciones. SCCM, por ejemplo, proporciona una cobertura completa del ciclo de vida de las modificaciones del entorno. Seleccione herramientas que aborden los requisitos empresariales y controlen cómo los cambios afectarán los SLA de las aplicaciones, la capacidad, la seguridad y los procedimientos de recuperación de desastres. Evite los cambios manuales y, en su lugar, aproveche el software de administración de configuración automatizada o las herramientas de línea de comandos, como EC2 Run Command o Windows PowerShell para implementar procesos de cambio repetibles y con secuencias de comandos. Para facilitar este requisito, utilice hosts de bastión con registro mejorado para todas las interacciones con las instancias de Windows para asegurarse de que todos los eventos y tareas se graben automáticamente.

Auditoría y rendición de cuentas para instancias de Windows de Amazon EC2

AWS CloudTrail, AWS Config y Reglas de AWS Config proporcionar características de auditoría y seguimiento de cambios para auditar los cambios de recursos de AWS. Configure los registros de eventos de Windows para enviar archivos de registro locales a un sistema de administración de registros centralizado para conservar los datos de registro para el análisis de seguridad y comportamiento operativo. Microsoft System Center Operations Manager (SCOM) agrega información acerca de las aplicaciones de Microsoft implementadas en instancias de Windows y aplica conjuntos de reglas preconfigurados y personalizados basados en roles y servicios de aplicaciones. Los System Center Management Packs se basan en SCOM para proporcionar monitoreo y orientación de configuración específicos de las aplicaciones. Estos paquetes de


administración admiten Windows Server Active Directory, SharePoint Server 2013, Exchange Server 2013, Lync Server 2013, SQL Server 2014 y muchos otros servidores y tecnologías.

Además de las herramientas de administración de sistemas de Microsoft, los clientes pueden utilizar Amazon CloudWatch para monitorear la utilización de la CPU de instancias, el rendimiento del disco, la E/S de red y realizar comprobaciones de estado de hosts e instancias. Los agentes de lanzamiento EC2Config, EC2Launch y EC2Launch v2 proporcionan acceso a características avanzadas adicionales para las instancias de Windows. Por ejemplo, pueden exportar registros de sistemas, seguridad, aplicaciones e Internet Information Services (IIS) de Windows a CloudWatch Logs que se pueden integrar con métricas y alarmas de Amazon CloudWatch. Los clientes también pueden crear scripts que exporten contadores de rendimiento de Windows a métricas personalizadas de Amazon CloudWatch.

Pares de claves e instancias de Amazon EC2

Un par de claves, que consta de una clave pública y una clave privada, es un conjunto de credenciales de seguridad que se utiliza para demostrar su identidad cuando se conecta a una instancia de Amazon EC2. En el caso de las instancias de Linux, la clave privada le permite utilizar SSH para conectarse de forma segura a la instancia. Para las instancias de Windows, se requiere la clave privada para descifrar la contraseña del administrador, que después utilizará para conectarse a la instancia.

Amazon EC2 almacena la clave pública en su instancia y usted almacena la clave privada, como se muestra en el diagrama siguiente. Es importante que almacene su clave privada en un lugar seguro, ya que cualquier persona que la tenga puede conectarse a las instancias que utilizan el par de claves.



Cuando lanza una instancia, puede especificar un par de claves para poder conectarse a la instancia mediante un método que requiera un par de claves. Según cómo administre la seguridad, puede especificar el mismo par de claves para todas las instancias o puede especificar pares de claves diferentes.

Para instancias de Linux, cuando la instancia se arranca por primera vez, la clave pública que especificó durante el lanzamiento se coloca en la instancia de Linux en una entrada dentro de `~/.ssh/authorized_keys`. Cuando se conecta a su instancia de Linux mediante SSH, debe especificar la clave privada que corresponde a la clave pública para iniciar sesión.

Para obtener más información sobre cómo conectarse a la instancia EC2, consulte Conexión con instancias EC2.

> **Important**
>
> Debido a que Amazon EC2 no conserva una copia de su clave privada, no hay ningún modo de recuperar una clave privada si se pierde. Sin embargo, todavía puede haber una forma de conectarse a instancias para las que ha perdido la clave privada. Para obtener más información, consulte Perdí mi clave privada. ¿Cómo puedo conectarme a mi instancia?

Como alternativa a los pares de claves, puede utilizar AWS Systems Manager Session Manager para conectarse a su instancia con un intérprete de comandos interactivo basado en navegador o la AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Contenido

- Creación de un par de claves para la instancia de Amazon EC2
- Descripción de los pares de claves
- Eliminar un par de claves
- Adición o eliminación de una clave pública en una instancia de Linux
- Verificar la huella digital de su par de claves

Creación de un par de claves para la instancia de Amazon EC2

Puede utilizar Amazon EC2 para crear los pares de claves, o bien usar una herramienta de terceros para crearlos e importarlos luego en Amazon EC2.

Amazon EC2 admite claves RSA SSH-2 de 2048 bits para instancias de Linux y Windows. Amazon EC2 también admite claves ED25519 para las instancias de Linux.

Para obtener instrucciones sobre cómo conectarse a una instancia después de crear un par de claves, consulte the section called “Conexión a la instancia de Linux con SSH” y the section called “Conexión a una instancia de Windows de mediante RDP”.

Contenido

- Crear un par de claves mediante Amazon EC2
- Crear un par de claves con AWS CloudFormation
- Crear un par de claves con una herramienta de terceros e importar la clave pública a Amazon EC2

Crear un par de claves mediante Amazon EC2

Cuando se crea un par de claves con Amazon EC2, la clave pública se almacena en Amazon EC2, y usted almacena la clave privada.

Puede crear hasta 5000 pares de claves por región. Para solicitar un aumento, cree un caso de asistencia. Para obtener más información, consulte Creación de un caso de soporte en la Guía del usuario de Soporte.

Console

Para crear un par de claves mediante Amazon EC2

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, en Network & Security, seleccione Key Pairs.
3. Elija Create key pair (Crear par de claves).
4. En Nombre, escriba un nombre descriptivo para el par de claves. Amazon EC2 asocia la clave pública al nombre que especifique como nombre de la clave. El nombre de una clave puede incluir hasta 255 caracteres ASCII. No puede incluir espacios iniciales ni finales.
5. Seleccione un tipo de par de claves adecuado para su sistema operativo:

   (Instancias de Linux) En Tipo de par de claves, elija RSA o ED25519.

   (Instancias de Windows) En Tipo de par de claves, elija RSA. Las claves ED25519 no son compatibles con instancias de Windows.
6. En Formato de archivo de la clave privada, elija el formato en el que desea guardar la clave privada. Para guardar la clave privada en un formato que se pueda utilizar con OpenSSH, elija pem. Para guardar la clave privada en un formato que se pueda utilizar con PuTTY, elija ppk.
7. Para agregar una etiqueta a la clave pública, elija Agregar etiqueta e ingrese la clave y el valor de la etiqueta. Repita este proceso para cada etiqueta.
8. Elija Crear par de claves.
9. Su navegador descargará el archivo de clave privada automáticamente. El nombre del archivo base es el nombre especificado como el nombre del par de claves y la extensión del nombre de archivo la determina el formato de archivo elegido. Guarde el archivo de clave privada en un lugar seguro.

   > **Important**
   >
   > Esta es la única oportunidad para guardar el archivo de clave privada.
10. Si tiene previsto usar un cliente SSH en un equipo macOS o Linux para conectarse a su instancia de Linux, utilice el siguiente comando para establecer los permisos de su archivo de clave privada de manera que solo usted pueda leerlo.

```
chmod 400 key-pair-name.pem
```

Si no configura estos permisos, no podrá conectarse a la instancia con este par de claves. Para obtener más información, consulte Error: Unprotected Private Key File (Error: archivo de clave privada no protegido).

AWS CLI

Para crear un par de claves mediante Amazon EC2

1. Utilice el comando create-key-pair como se indica a continuación para generar el par de claves y guardar la clave privada en un archivo `.pem`. La opción `--query` imprime el material de clave privada en la salida. La opción `--output` guarda el material de la clave privada en el archivo especificado. La extensión debe ser `.pem` o `.ppk`, según el formato de la clave. El nombre de la clave privada puede ser diferente del de la clave pública, pero para facilitar su uso, se recomienda usar el mismo nombre.

```
aws ec2 create-key-pair \
    --key-name my-key-pair \
    --key-type rsa \
    --key-format pem \
    --query "KeyMaterial" \
    --output text > my-key-pair.pem
```

2. Si tiene planeado usar un cliente SSH en un equipo macOS o Linux para conectarse a su instancia de Linux, utilice el comando a continuación para establecer los permisos de su archivo de clave privada de manera que solo usted pueda leerlo.

```
chmod 400 key-pair-name.pem
```

Si no configura estos permisos, no podrá conectarse a la instancia con este par de claves. Para obtener más información, consulte Error: Unprotected Private Key File (Error: archivo de clave privada no protegido).

PowerShell

Para crear un par de claves mediante Amazon EC2

Utilice el cmdlet New-EC2KeyPair de `.pem` como se indica a continuación para generar la clave y guardarla en un archivo o `.ppk` El cmdlet Out-File guarda el material de clave privada en un archivo con la extensión especificada. La extensión debe ser `.pem` o `.ppk`, según el formato de la clave. El nombre de la clave privada puede ser diferente del de la clave pública, pero para facilitar su uso, se recomienda usar el mismo nombre.

```
(New-EC2KeyPair `
    -KeyName "my-key-pair" `
    -KeyType "rsa" `
    -KeyFormat "pem").KeyMaterial | Out-File -Encoding ascii -FilePath C:\path\my-key-pair.pem
```

Crear un par de claves con AWS CloudFormation

Cuando crea un nuevo par de claves con CloudFormation, la clave privada se guarda en un almacén de parámetros de AWS Systems Manager. El formato del nombre del parámetro es el siguiente:

```
/ec2/keypair/key_pair_id
```

Para obtener más información, consulte Almacén de parámetros de AWS Systems Manager en la Guía del usuario de AWS Systems Manager.

Para crear un par de claves con CloudFormation

1. Especifique el recurso AWS::EC2::KeyPair en su plantilla.

   ```
   Resources:
     NewKeyPair:
       Type: 'AWS::EC2::KeyPair'
       Properties:
         KeyName: new-key-pair
   ```

2. Utilice el comando describe-key-pairs como se indica a continuación para obtener el ID del par de claves.

   ```
   aws ec2 describe-key-pairs --filters Name=key-name,Values=new-key-pair --query
    KeyPairs[*].KeyPairId --output text
   ```

   A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
key-05abb699beEXAMPLE
```

3. Utilice el comando get-parameter como se indica a continuación para obtener el parámetro de su clave y guardar el material de la clave en un archivo `.pem`.

```
aws ssm get-parameter --name /ec2/keypair/key-05abb699beEXAMPLE --with-decryption
 --query Parameter.Value --output text > new-key-pair.pem
```

Permisos de IAM necesarios

Para que CloudFormation pueda administrar los parámetros del Almacén de parámetros en su nombre, el rol de IAM asumido por CloudFormation o su usuario tiene que tener los permisos siguientes:

- `ssm:PutParameter`: otorga permiso para crear un parámetro para el material de clave privada.
- `ssm:DeleteParameter`: concede permiso para eliminar el parámetro que almacenaba el material de la clave privada. Este permiso es necesario independientemente de si creó o importó el par de claves CloudFormation.

Cuando CloudFormation elimina un par de claves que la pila creó o importó, hace una comprobación de los permisos para determinar si tiene permiso para eliminar parámetros, aunque CloudFormation crea un parámetro solo cuando crea un par de claves, no cuando importa un par de claves. CloudFormation comprueba el permiso necesario mediante un nombre de parámetro inventado que no coincide con ningún parámetro de su cuenta. Por lo tanto, es posible que vea un nombre de parámetro inventado en el mensaje de error `AccessDeniedException`.

Crear un par de claves con una herramienta de terceros e importar la clave pública a Amazon EC2

En lugar de utilizar Amazon EC2 para crear un par de claves, puede crear un par de claves RSA o ED25519 con una herramienta de terceros y, a continuación, importar la clave pública en Amazon EC2.

Requisitos para pares de claves

- Tipos admitidos:
  - (Linux y Windows) RSA

- (Solo para Linux) ED25519

  > **Note**
  >
  > Las claves ED25519 no son compatibles con instancias de Windows.

- Amazon EC2 no acepta claves DSA.

- Formatos admitidos:
  - Formato de clave pública de OpenSSH (en Linux, el formato de `~/.ssh/authorized_keys`)
  - (Solo para Linux) Si se conecta mediante SSH mientras utiliza la API de EC2 Instance Connect, se admite también el formato SSH2.
  - El formato del archivo de clave privada de SSH debe ser PEM o PPK
  - (Solo RSA) Formato DER codificado en Base64
  - (Solo RSA) Formato de archivo de claves públicas de SSH tal y como se especifica en RFC 4716
- Longitudes admitidas:
  - 1024, 2048 y 4096.
  - (Solo para Linux) Si se conecta mediante SSH mientras utiliza la API de EC2 Instance Connect, se admiten las longitudes 2048 y 4096.

Para crear su par de claves con una herramienta de terceros

1. Genere un par de claves con la herramienta de terceros de su elección. Por ejemplo, puede usar ssh-keygen (una herramienta proporcionada con la instalación de OpenSSH estándar). Además, Java, Ruby, Python y otros muchos lenguajes de programación ofrecen bibliotecas estándar que puede utilizar para crear un par de claves.

   > **Important**
   >
   > La clave privada debe estar en formato PEM o PPK. Por ejemplo, use `ssh-keygen -m PEM` para generar la clave OpenSSH en el formato PEM.

2. Guarde la clave pública en un archivo local. Por ejemplo, `~/.ssh/my-key-pair.pub` (Linux, macOS) o `C:\keys\my-key-pair.pub` (Windows). La extensión de este archivo no es importante.

3. Guarde la clave privada en un archivo local con la extensión `.pem` o `.ppk`. Por ejemplo, `~/.ssh/my-key-pair.pem` o `~/.ssh/my-key-pair.ppk` (Linux, macOS) o `C:\keys\my-key-pair.pem` o `C:\keys\my-key-pair.ppk` (Windows). La extensión del archivo es importante porque, según la herramienta que utilice para conectarse a la instancia, necesitará un formato de archivo específico. OpenSSH requiere un archivo `.pem`, mientras que PuTTY requiere un archivo `.ppk`.

   > **Important**
   >
   > Guarde el archivo de clave privada en un lugar seguro. Deberá proporcionar el nombre de su clave pública al iniciar una instancia y la clave privada correspondiente cada vez que se conecte a dicha instancia.

Una vez creado el par de claves, use uno de los métodos siguientes para importar la clave pública a Amazon EC2.

Console

Para importar la clave pública a Amazon EC2

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Key Pairs (Pares de claves).
3. Elija Importar par de claves.
4. En Nombre, escriba un nombre descriptivo para la clave pública. El nombre puede incluir hasta 255 caracteres ASCII. No puede incluir espacios iniciales ni finales.

   > **Note**
   >
   > Cuando se conecta a la instancia desde la consola de EC2, dicha consola sugiere este nombre para el nombre del archivo de clave privada.

5. Elija Examinar para desplazarse hasta la clave pública y seleccionarla, o pegue el contenido de la clave pública en el campo Contenido de la clave pública.
6. Elija Import key pair (Importar par de claves).
7. Compruebe que la clave pública importada aparezca en la lista de pares de claves.

AWS CLI

Para importar la clave pública a Amazon EC2

Utilice el comando import-key-pair.

```
aws ec2 import-key-pair \
    --key-name my-key-pair \
    --public-key-material fileb://path/my-key-pair.pub
```

Para comprobar que el par de claves se importó correctamente

Utilice el comando describe-key-pairs.

```
aws ec2 describe-key-pairs --key-names my-key-pair
```

PowerShell

Para importar la clave pública a Amazon EC2

Utilice el cmdlet Import-EC2KeyPair.

```
$publickey=[Io.File]::ReadAllText("C:\Users\TestUser\.ssh\id_rsa.pub")
Import-EC2KeyPair `
    -KeyName my-key-pair `
    -PublicKey $publickey
```

Para comprobar que el par de claves se importó correctamente

Utilice el cmdlet Get-EC2KeyPair.

```
Get-EC2KeyPair -KeyName my-key-pair
```

Descripción de los pares de claves

Puede describir los pares de claves que se almacenan en Amazon EC2. También puede recuperar el material de la clave pública e identificar la clave pública que se especificó en el lanzamiento.

Tareas

- Descripción de los pares de claves
- Recupere el material de la clave pública

- Identificación del par de claves públicas que se especificó en el lanzamiento


Descripción de los pares de claves

Puede ver la siguiente información sobre las claves públicas que se almacenan en Amazon EC2: nombre de clave pública, ID, tipo de clave, huella digital, material de clave pública, fecha y hora (en la zona horaria UTC) en que Amazon EC2 creó la clave (si la clave la creó una herramienta de terceros, entonces es la fecha y la hora en que la clave se importó a Amazon EC2) y cualquier etiqueta asociada a la clave pública.

Console

Visualización de información sobre los pares de claves

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Key Pairs (Par de claves).
3. Puede ver información sobre cada clave pública en la tabla Pares de claves.



4. Para ver las etiquetas de una clave pública, seleccione la casilla de verificación situada junto a la clave y, a continuación, elija Acciones, Administrar etiquetas.

AWS CLI

Visualización de información sobre un par de claves

Utilice el comando describe-key-pairs.

```
aws ec2 describe-key-pairs --key-names key-pair-name
```

PowerShell

Visualización de información sobre un par de claves

Utilice el cmdlet Get-EC2KeyPair.

```
Get-EC2KeyPair -KeyName key-pair-name
```

Recupere el material de la clave pública

Puede obtener el material de la clave pública para los pares de claves. A continuación, se muestra una clave pública de ejemplo. Tenga en cuenta que se agregan saltos de línea para facilitar la lectura.

```
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQClKsfkNkuSevGj3eYhCe53pcjqP3maAhDFcvBS7O6V
hz2ItxCih+PnDSUaw+WNQn/mZphTk/a/gU8jEzoOWbkM4yxyb/wB96xbiFveSFJuOp/d6RJhJOI0iBXr
lsLnBItntckiJ7FbtxJMXLvvwJryDUilBMTjYtwB+QhYXUMOzce5Pjz5/i8SeJtjnV3iAoG/cQk+0FzZ
qaeJAAHco+CY/5WrUBkrHmFJr6HcXkvJdWPkYQS3xqC0+FmUZofz221CBt5IMucxXPkX4rWi+z7wB3Rb
BQoQzd8v7yeb7OzlPnWOyN0qFU0XA246RA8QFYiCNYwI3f05p6KLxEXAMPLE
```

Private key

Recuperación del material de la clave pública mediante ssh-keygen (Linux)

En su equipo Linux o macOS local, utilice el comando ssh-keygen. Especifique la ruta donde descargó la clave privada (el archivo `.pem`).

```
ssh-keygen -y -f /path_to_key_pair/my-key-pair.pem
```

Si se produce un error con este comando ssh-keygen, ejecute el siguiente comando chmod para asegurarse de que el archivo de clave privada tenga los permisos necesarios.

```
chmod 400 key-pair-name.pem
```

Recuperación del material de la clave pública mediante PuTTYgen (Windows)

En el equipo Windows local, inicie PuTTYgen. Elija Load (Cargar). Seleccione el archivo `.ppk` o `.pem` de clave privada. PuTTYgen muestra la clave pública en Clave pública para pegar en el archivo authorized_keys de Open SSH. También puede ver la clave pública eligiendo Guardar clave pública, especificando un nombre para el archivo, guardando el archivo y abriendo después el archivo.

AWS CLI

Recuperación del material de la clave pública

Utilice el siguiente comando describe-key-pairs y especifique la opción `--include-public-key`.

```
aws ec2 describe-key-pairs \
    --key-names key-pair-name \
    --include-public-key \
    --query "KeyPairs[].PublicKey"
```

PowerShell

Recuperación del material de la clave pública

Utilice el cmdlet Get-EC2KeyPair.

```
(Get-EC2KeyPair -KeyName key-pair-name -IncludePublicKey $true).PublicKey
```

IMDSv2

Linux

Ejecute los siguientes comandos en la instancia de Linux.

```
TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
&& curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-keys/0/openssh-key
```

Windows

Ejecute los siguientes cmdlets en la instancia de Windows.

```
[string]$token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds" = "21600"} -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/api/token
```

```
Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} -Method GET -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-keys/0/openssh-key
```

IMDSv1

Linux

Ejecute el siguiente comando en la instancia de Linux.

```
curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-keys/0/openssh-key
```

Windows

Ejecute los siguientes cmdlets en la instancia de Windows.

```
Invoke-RestMethod -uri  http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-keys/0/
openssh-key
```

Identificación del par de claves públicas que se especificó en el lanzamiento

Si especifica una clave pública cuando lanza una instancia, la instancia registra el nombre de la clave pública. El nombre de la clave pública notificado para una instancia no cambia aunque cambie la clave pública de la instancia o se agreguen claves públicas.

Console

Identificación de la clave pública que se especificó en el lanzamiento de una instancia

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instancias.
3. Seleccione la instancia.
4. En la pestaña Detalles, en Detalles de la instancia, busque Par de claves asignadas en el lanzamiento.

AWS CLI

Identificación de la clave pública que se especificó en el lanzamiento de una instancia

Utilice el siguiente comando describe-instances.

```
aws ec2 describe-instances \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --query "Reservations[].Instances[].KeyName" \
    --output text
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
key-pair-name
```

PowerShell

Identificación de la clave pública que se especificó en el lanzamiento de una instancia

Utilice el cmdlet Get-EC2Instance.

```
(Get-EC2Instance -InstanceId i-1234567890abcdef0).Instances | Select KeyName
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
KeyName
-------
key-pair-name
```

Eliminar un par de claves

Puede eliminar un par de claves, lo que elimina la clave pública que se almacena en Amazon EC2. La eliminación de un par de claves no elimina la clave privada correspondiente.

Cuando elimina una clave pública mediante los siguientes métodos, solo estará eliminando la clave pública que almacenó en Amazon EC2 en el momento de crear o importar el par de claves. La eliminación de una clave pública no la elimina de las instancias a las que la haya agregado, ya sea al iniciar la instancia o posteriormente. Tampoco elimina la clave privada guardada en su computadora local. Puede seguir conectándose a las instancias que haya lanzado mediante una clave pública que haya eliminado de Amazon EC2, siempre y cuando siga teniendo el archivo de clave privada (`.pem`).

> **Important**
>
> Si utiliza un grupo de Auto Scaling (por ejemplo, en un entorno de Elastic Beanstalk), asegúrese de que la clave pública que eliminará no se especifique en una plantilla de lanzamiento ni una configuración de lanzamiento asociadas. Si Amazon EC2 Auto Scaling detecta una instancia en mal estado, lanzará una instancia de reemplazo. Sin embargo, se producirá un error en el lanzamiento de la instancia si no se encuentra la clave pública. Para obtener más información, consulte Plantillas de lanzamiento en la Guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling.

Console

Para eliminar la clave pública en Amazon EC2

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Pares de claves.
3. Seleccione el par de claves que desea eliminar y elija Acciones, Eliminar.
4. En el campo de confirmación, escriba `Delete` y, a continuación, elija Eliminar.

AWS CLI

Para eliminar la clave pública en Amazon EC2

Utilice el comando delete-key-pair.

```
aws ec2 delete-key-pair --key-name my-key-pair
```

PowerShell

Para eliminar la clave pública en Amazon EC2

Utilice el cmdlet Remove-EC2KeyPair.

```
Remove-EC2KeyPair -KeyName my-key-pair
```

Adición o eliminación de una clave pública en una instancia de Linux

Descripción
Si pierde una clave privada, perderá el acceso a todas las instancias que usen el par de claves. Para obtener más información sobre la conexión a una instancia mediante un par de claves diferente al que especificó en el lanzamiento, consulte Perdí mi clave privada.

Al lanzar una instancia, puede especificar el par de claves. Si especifica un par de claves durante el lanzamiento, cuando la instancia se arranca por primera vez, el material de la clave pública se coloca en la instancia de Linux en una entrada dentro de `~/.ssh/authorized_keys`. Cuando se conecta

por primera vez a su instancia de Linux mediante SSH, debe especificar el usuario predeterminado y la clave privada que corresponde a la clave pública que está almacenada en su instancia de Linux.

Después de conectarse a la instancia, puede cambiar el par de claves que se utiliza para acceder a la cuenta predeterminada del sistema de la instancia agregando una nueva clave pública en la instancia o reemplazando la clave pública (es decir, eliminando la clave pública existente y agregando una nueva) en la instancia. También puede eliminar todas las claves públicas de una instancia.

Puede agregar o sustituir un par de claves por los motivos siguientes:

- Si un usuario de su organización tiene que acceder al usuario del sistema con un par de claves diferente, puede agregar la clave pública a la instancia.
- Si alguien tiene una copia de la clave privada (archivo `.pem`) y usted quiere evitar que se conecte a la instancia (en caso de que, por ejemplo, ya no pertenezca a la organización), puede eliminar la clave pública de la instancia y reemplazarla por una nueva.
- Si crea una AMI de Linux a partir de una instancia, el material de la clave pública se copia de la instancia a la AMI. Si lanza una instancia a partir de la AMI, la nueva instancia incluirá la clave pública de la instancia original. Para evitar que alguien que tenga la clave privada se conecte a la nueva instancia, puede eliminar la clave pública de la instancia original antes de crear la AMI.

Utilice los procedimientos siguientes para modificar el par de claves para el usuario predeterminado como, por ejemplo, `ec2-user`. Para obtener información sobre cómo agregar usuarios a la instancia, consulte la documentación del sistema operativo de la instancia.

Para agregar o sustituir un par de claves

1. Cree un nuevo par de claves mediante la consola de Amazon EC2 o una herramienta de terceros.
2. Recupere la clave pública a partir de su nuevo par de claves. Para obtener más información, consulte Recupere el material de la clave pública.
3. Conecte con la instancia.
4. En la instancia, con el editor de texto que desee, abra el archivo `.ssh/authorized_keys`. Pegue la información de la clave pública de su nuevo par de claves debajo de la información de la clave pública existente y luego guarde el archivo.
5. Desconéctese de la instancia. Compruebe que puede conectarse a la instancia utilizando el archivo de clave privada para el nuevo par de claves.

6. Si está utilizando el escalado automático, una flota de EC2 o una plantilla de lanzamiento para iniciar sus instancias, verifique si el par de claves que está reemplazando está especificado en su plantilla de lanzamiento o configuración de lanzamiento. De lo contrario, los lanzamientos de la instancia fallarán.
7. (Opcional) Si desea sustituir un par de claves existente, conéctese a la instancia y elimine la información de la clave pública para el par de claves original del archivo `.ssh/authorized_keys`.

Para eliminar la clave pública de una instancia

1. Conéctese a la instancia.
2. Con el editor de texto que desee, abra el archivo `.ssh/authorized_keys` en la instancia. Elimine la información de la clave pública y, a continuación, guarde el archivo.

> **Warning**
>
> Si elimina todas las claves públicas de una instancia y se desconecta de esta, no podrá volver a conectarse a la instancia a menos que haya configurado un método alternativo de inicio de sesión.

Verificar la huella digital de su par de claves

Para comprobar la huella digital de su par de claves, compare la huella digital que aparece en la página Pares de claves de la consola de Amazon EC2, o la que devuelve el comando describe-key-pairs, con la huella digital que genere con la clave privada de su equipo local. Estas huellas digitales deben coincidir.

Cuando Amazon EC2 calcula una huella digital, Amazon EC2 puede añadir un relleno a la huella digital con caracteres =. Otras herramientas, como ssh-keygen, pueden omitir este relleno.

Si está intentando verificar la huella digital de su instancia de Linux EC2, y no la huella digital de su par de claves, consulte Obtener la huella digital de la instancia.

Cómo se calculan las huellas digitales

Amazon EC2 utiliza diferentes funciones hash para calcular las huellas digitales de los pares de claves RSA y ED25519. Además, en el caso de los pares de claves RSA, Amazon EC2 calcula las

huellas digitales de forma diferente con distintas funciones hash, según si el par de claves lo ha creado Amazon EC2 o se ha importado en Amazon EC2.

En la tabla siguiente aparecen las funciones hash que se utilizan para calcular las huellas digitales de los pares de claves RSA y ED25519 que crea Amazon EC2 y se importan en Amazon EC2.

(Instancias de Linux) Funciones hash utilizadas para calcular la huella digital

Origen de par de claves	Pares de claves RSA (Windows y Linux)	Pares de claves ED25519 (Linux)
Creados por Amazon EC2	SHA-1	SHA-256
Importados en Amazon EC2	MD5[1]	SHA-256

[1] Si importa una clave RSA pública en Amazon EC2, la huella digital se calcula mediante una función hash MD5. Esto es así con independencia de cómo haya creado el par de claves; por ejemplo, mediante una herramienta de terceros, o bien generando una nueva clave pública a partir de una clave privada existente creada con Amazon EC2.

Cuando se utiliza el mismo par de claves en distintas regiones

Si tiene previsto utilizar el mismo par de claves para conectarse a instancias de distintas Regiones de AWS, debe importar la clave pública en todas las regiones en las que vaya a utilizarla. Si utiliza Amazon EC2 para crear el par de claves, Recupere el material de la clave pública para poder importar la clave pública en las demás regiones.

> **Note**
>
> - Si crea un par de claves RSA con Amazon EC2 y luego genera una clave pública a partir de la clave privada de Amazon EC2, las claves públicas importadas tendrán una huella digital diferente a la de la clave pública original. Esto se debe a que la huella digital de la clave RSA original creada con Amazon EC2 se calcula mediante una función hash SHA-1, mientras que la huella digital de las claves RSA importadas se calcula mediante una función hash MD5.
> - En el caso de los pares de claves ED25519, las huellas digitales serán iguales, con independencia de si las ha creado Amazon EC2 o se han importado en Amazon EC2, porque se utiliza la misma función hash SHA-256 para calcularlas.

Generar una huella digital a partir de la clave privada

Utilice uno de los siguientes comandos para generar una huella digital a partir de la clave privada de la máquina local.

Si utiliza un equipo local de Windows, puede ejecutar los siguientes comandos utilizando Windows Subsystem for Linux (WSL). Instale el WSL y una distribución Linux según las instrucciones que se indican en Cómo instalar Linux en Windows con WSL. El ejemplo que aparece en las instrucciones instala la distribución Ubuntu de Linux, pero puede instalar cualquier distribución. Se le solicita que reinicie su equipo para que se apliquen los cambios.

- Si ha creado el par de claves con Amazon EC2

  Utilice las herramientas de OpenSSL para generar una huella digital como se muestra en los siguientes ejemplos.

  Para pares de claves RSA:

  ```
  openssl pkcs8 -in path_to_private_key -inform PEM -outform DER -topk8 -nocrypt |
   openssl sha1 -c
  ```

  (Instancias de Linux) Para pares de claves ED25519:

  ```
  ssh-keygen -l -f path_to_private_key
  ```

- (Solo pares de claves RSA): si ha importado la clave pública a Amazon EC2

  Puede seguir este procedimiento independientemente de cómo haya creado el par de claves; por ejemplo, mediante una herramienta de terceros o bien al generar una nueva clave pública a partir de una clave privada existente creada con Amazon EC2.

  Utilice las herramientas de OpenSSL para generar la huella digital como se muestra en el siguiente ejemplo.

  ```
  openssl rsa -in path_to_private_key -pubout -outform DER | openssl md5 -c
  ```

- Si ha creado un par de claves OpenSSH con OpenSSH 7.8 o posterior y ha importado la clave pública en Amazon EC2

  Utilice ssh-keygen para generar la huella digital como se muestra en los siguientes ejemplos.

Para pares de claves RSA:

```
ssh-keygen -ef path_to_private_key -m PEM | openssl rsa -RSAPublicKey_in -outform DER
 | openssl md5 -c
```

(Instancias de Linux) Para pares de claves ED25519:

```
ssh-keygen -l -f path_to_private_key
```

Grupos de seguridad de Amazon EC2 para instancias EC2

Un grupo de seguridad funciona como un firewall virtual para las instancias de EC2 para controlar el tráfico entrante y saliente. Las reglas de entrada controlan el tráfico entrante a la instancia y las reglas de salida controlan el tráfico saliente desde la instancia. Al iniciar una instancia puede especificar uno o varios grupos de seguridad. Si no especifica un grupo de seguridad, Amazon EC2 utiliza el grupo de seguridad predeterminado para la VPC. Una vez lanzada la instancia, puede cambiar sus grupos de seguridad.

La seguridad es una responsabilidad compartida entre AWS y usted. Para más información, consulte Seguridad en Amazon EC2. AWS proporciona grupos de seguridad como una de las herramientas para proteger las instancias y debe configurarlos para satisfacer sus necesidades de seguridad. Si tiene requisitos que no cumplen totalmente los grupos de seguridad, puede mantener su propio firewall en cualquiera de las instancias, además de usar grupos de seguridad.

Precios

El uso de grupos de seguridad no supone ningún cargo adicional.


Contenido

- Descripción general
- Cree un grupo de seguridad para su instancia de Amazon EC2
- Cambie los grupos de seguridad para la instancia de Amazon EC2
- Eliminar un grupo de seguridad de Amazon EC2
- Seguimiento de conexiones del grupo de seguridad de Amazon EC2
- Reglas de grupo de seguridad para diferentes casos de uso

Descripción general

Puede asociar cada instancia a varios grupos de seguridad y puede asociar cada grupo de seguridad a varias instancias. Añade reglas a cada grupo de seguridad que permiten que el tráfico a o desde sus instancias asociadas. Puede modificar las reglas de un grupo de seguridad en cualquier momento. Las reglas nuevas y modificadas se aplican automáticamente a todas las instancias asociadas al grupo de seguridad. Cuando Amazon EC2 decide si se permite que el tráfico llegue a una instancia, evalúa todas las reglas de todos los grupos de seguridad asociados a la instancia. Para obtener más información, consulte Reglas del grupo de seguridad en la Guía del usuario de Amazon VPC.

En el siguiente diagrama se muestra una VPC con una subred, una puerta de enlace de Internet y un grupo de seguridad. La subred contiene instancias de EC2. El grupo de seguridad se asocia con las instancias. El único tráfico que llega a la instancia es el permitido por las reglas del grupo de seguridad. Por ejemplo, si el grupo de seguridad contiene una regla que permite el tráfico SSH a la instancia desde su red, puede conectarse a la instancia desde su equipo mediante SSH. Si el grupo de seguridad contiene una regla que permite todo el tráfico de los recursos asociados a él, entonces cada instancia puede recibir cualquier tráfico enviado desde otras instancias.



Los grupos de seguridad tienen estado: si envía una solicitud desde su instancia, se permite el flujo del tráfico de respuesta para dicha solicitud independientemente de las reglas de entrada del grupo de seguridad. También, se permite la salida de las repuestas al tráfico de entrada

independientemente de las reglas salientes. Para obtener más información, consulte Seguimiento de la conexión.

Cree un grupo de seguridad para su instancia de Amazon EC2

Los grupos de seguridad actúan como firewall para las instancias asociadas al controlar el tráfico entrante y saliente en el ámbito de la instancia. Puede agregar reglas a un grupo de seguridad que le permita conectarse a la instancia mediante SSH (instancias de Linux) o RDP (instancias de Windows). También puede agregar reglas que permitan el tráfico de clientes, por ejemplo, el tráfico HTTP y HTTPS destinado a un servidor web.

Puede asociar un grupo de seguridad a una instancia al iniciar la instancia. Al añadir o quitar reglas de los grupos de seguridad asociados, esos cambios se aplican automáticamente a todas las instancias a las que ha asociado el grupo de seguridad.

Una vez iniciada la instancia, puede asociar grupos de seguridad adicionales. Para obtener más información, consulte Cambie los grupos de seguridad para la instancia de Amazon EC2.

Puede agregar reglas de grupo de seguridad entrantes y salientes cuando crea un grupo de seguridad, o puede agregarlas más adelante. Para obtener más información, consulte Configurar reglas del grupo de seguridad. Para ver ejemplos de reglas que puede agregar a un grupo de seguridad, consulte Reglas de grupo de seguridad para diferentes casos de uso.

Consideraciones

- Los nuevos grupos de seguridad comienzan con una única regla de salida que permite que todo el tráfico salga del recurso. Debe añadir reglas para permitir el tráfico entrante o restringir el tráfico saliente.
- Cuando configure una fuente para una regla que permita el acceso SSH o RDP a sus instancias, no permita el acceso desde ningún lugar, ya que permitiría este acceso a la instancia desde todas las direcciones IP de Internet. Esto es aceptable para un periodo de tiempo corto en un entorno de prueba, pero no es seguro en entornos de producción.
- Si hay más de una regla para un puerto específico, Amazon EC2 aplica la regla más permisiva. Por ejemplo, si cuenta con una regla que permite el acceso al puerto TCP 22 (SSH) desde la dirección IP 203.0.113.1 y otra regla que permite el acceso al puerto TCP 22 desde todas las direcciones, todos tienen acceso al puerto TCP 22.
- Puede asignar varios grupos de seguridad a una instancia. Por lo tanto, una instancia puede tener cientos de reglas que se aplican. Esto puede causar problemas al obtener acceso a la instancia. Le recomendamos que condense las reglas en la medida de lo posible.

- Al especificar un grupo de seguridad como origen o destino de una regla, la regla afecta a todas las instancias que están asociadas al grupo de seguridad. Se permite el tráfico entrante según las direcciones IP privadas de las instancias asociadas al grupo de seguridad de origen (y no la dirección IP pública o las direcciones IP elásticas). Para obtener más información acerca de las direcciones IP, consulte Direccionamiento IP de instancias Amazon EC2.
- Amazon EC2 bloquea el tráfico en el puerto 25 de forma predeterminada. Para obtener más información, consulte Restricción en el correo electrónico enviado a través del puerto 25.

Console

Para crear un grupo de seguridad

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Grupos de seguridad.
3. Elija Create Security Group (Creación de grupo de seguridad).
4. Introduzca un nombre descriptivo y una breve descripción para el grupo de seguridad. No puede cambiar el nombre ni la descripción de un grupo de seguridad después de crearlo.
5. Para la VPC, elija la VPC en la que ejecutará las instancias de Amazon EC2.
6. (Opcional) Para añadir reglas de entrada, elija Reglas de entrada. Para cada regla, elija Agregar regla y especifique el protocolo, el puerto y la fuente. Por ejemplo, para permitir el tráfico SSH, elija SSH como Tipo y especifique la dirección IPv4 pública de su equipo o red como Fuente.
7. (Opcional) Para añadir reglas de salida, elija Reglas de salida. Para cada regla, elija Agregar regla y especifique el protocolo, el puerto y el destino. De lo contrario, puede mantener la regla predeterminada que permite todo el tráfico de salida.
8. (Opcional) Para agregar una etiqueta, elija Agregar etiqueta nueva e ingrese la clave y el valor de la etiqueta.
9. Elija Crear grupo de seguridad.

AWS CLI

Para crear un grupo de seguridad

Utilice el siguiente comando create-security-group.

```
aws ec2 create-security-group \
```

```
    --group-name my-security-group \
    --description "my security group" \
    --vpc-id vpc-1234567890abcdef0
```

Para ver ejemplos que agregan reglas, consulte the section called “Configurar reglas del grupo de seguridad”.

PowerShell

Para crear un grupo de seguridad

Utilice el cmdlet New-EC2SecurityGroup.

```
New-EC2SecurityGroup `
    -GroupName my-security-group `
    -Description "my security group" `
    -VpcId vpc-1234567890abcdef0
```

Para ver ejemplos que agregan reglas, consulte the section called “Configurar reglas del grupo de seguridad”.

Cambie los grupos de seguridad para la instancia de Amazon EC2

Puede especificar grupos de seguridad para sus instancias de Amazon EC2 cuando las inicie. Una vez iniciada la instancia, puede agregar o eliminar grupos de seguridad. También puede agregar, eliminar o editar las reglas de los grupos de seguridad asociados en cualquier momento.

Los grupos de seguridad están asociados a interfaces de red. Al agregar o eliminar grupos de seguridad se cambian los grupos de seguridad asociados a la interfaz de red principal. También puede cambiar los grupos de seguridad asociados a cualquier otra interfaz de red secundaria. Para obtener más información, consulte Modificar atributos de interfaz de red.

Tareas

- Agregar o eliminar grupos de seguridad
- Configurar reglas del grupo de seguridad

Agregar o eliminar grupos de seguridad

Tras iniciar una instancia, puede agregar o eliminar grupos de seguridad de la lista de grupos de seguridad asociados. Al asociar varios grupos de seguridad a una instancia, las reglas de cada grupo

de seguridad se agregan de manera eficiente para crear un conjunto de reglas. Amazon EC2 utiliza este conjunto de reglas para determinar si permite el tráfico.

Requisitos

- El estado de la instancia debe ser `running` o `stopped`.

Console

Para cambiar los grupos de seguridad de una instancia

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione la instancia y, a continuación, elija Acciones, Seguridad, Cambiar grupos de seguridad.
4. En Grupos de seguridad asociados, seleccione un grupo de seguridad de la lista y elija Agregar grupo de seguridad.

   Para quitar un grupo de seguridad ya asociado, elija Quitar para ese grupo de seguridad.
5. Seleccione Save.

AWS CLI

Para cambiar los grupos de seguridad de una instancia

Utilice el siguiente comando modify-instance-attribute.

```
aws ec2 modify-instance-attribute \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --groups sg-1234567890abcdef0
```

PowerShell

Para cambiar los grupos de seguridad de una instancia

Utilice el cmdlet Edit-EC2InstanceAttribute.

```
Edit-EC2InstanceAttribute `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
```

```
    -Group sg-1234567890abcdef0
```

Configurar reglas del grupo de seguridad

Tras crear un grupo de seguridad, puede agregar, actualizar y eliminar sus reglas de grupo de seguridad. Cuando agrega, actualiza o elimina una regla, el cambio se aplica automáticamente a todos los recursos asociados al grupo de seguridad.

Para ver ejemplos de reglas que puede agregar a un grupo de seguridad, consulte Reglas de grupo de seguridad para diferentes casos de uso.

Permisos necesarios

Antes de comenzar, asegúrese de tener los permisos necesarios. Para obtener más información, consulte Ejemplo: Trabajar con grupos de seguridad.

Protocolos y puertos

- Con la consola, si selecciona un tipo predefinido, el Protocolo y el Rango de puertos se especifican automáticamente. Para introducir un rango de puertos, debe seleccionar uno de los siguientes tipos personalizados: TCP personalizado o UDP personalizado.
- Con la AWS CLI, puede agregar una sola regla con un solo puerto mediante las opciones `--protocol` y `--port`. Para añadir varias reglas, o una regla con un rango de puertos, utilice la opción `--ip-permissions`.

Orígenes y destinos

- Con la consola, puede especificar lo siguiente como origen de las reglas de entrada o como destino de las reglas de salida:
  - Personalizado: un bloque de CIDR de IPv4 y un bloque de CIDR de IPv6, un grupo de seguridad o una lista de prefijos.
  - Anywhere-IPv4: el bloque de CIDR IPv4 0.0.0.0/0.
  - Anywhere-IPv6: el bloque de CIDR ::/0 IPv6.
  - Mi IP: la dirección IPv4 pública de su equipo local.
- Con la AWS CLI, puede especificar un bloque de CIDR de IPv4 mediante la opción `--cidr` o un grupo de seguridad mediante la opción `--source-group`. Para especificar una lista de prefijos o un bloque de CIDR de IPv6, utilice la opción `--ip-permissions`.

> **Warning**
>
> Si agrega reglas de entrada para los puertos 22 (SSH) o 3389 (RDP), se le recomienda que autorice solo a la dirección IP específica o al rango de direcciones que necesita acceder a sus instancias. Si elige Anywhere-IPv4, permite que el tráfico de todas las direcciones IPv4 tengan acceso a sus instancias mediante el protocolo especificado. Si elige Anywhere-IPv6, permite que el tráfico de todas las direcciones IPv6 tengan acceso a sus instancias mediante el protocolo especificado.

Console

Configuración de reglas de grupos de seguridad

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Security Groups (Grupos de seguridad).
3. Seleccione el grupo de seguridad.
4. Para editar las reglas de entrada, seleccione Editar reglas de entrada en Acciones o en la pestaña Reglas de entrada.
   a. Para agregar una regla, elija Agregar regla e ingrese el tipo, el protocolo, el puerto y la fuente de la regla.

      Si el tipo es TCP o UDP, debe ingresar el rango de puertos que va a permitir. Para el protocolo ICMP personalizado, debe elegir el nombre del tipo de ICMP en Protocol (Protocolo) y, si se aplica, el nombre del código en Port Range (Rango de puertos). Si elige cualquier otro tipo, el protocolo y el rango de puertos se configurarán en su nombre.
   b. Para actualizar una regla, cambie su protocolo, descripción y fuente según sea necesario. Sin embargo, no puede cambiar el tipo de fuente. Por ejemplo, si el origen es un bloque CIDR de IPv4, no puede especificar un bloque de CIDR de IPv6, una lista de prefijos o un grupo de seguridad.
   c. Para eliminar una regla, pulse el botón Eliminar.
5. Para editar las reglas de salida, selecciona Editar reglas de salida en Acciones o en la pestaña Reglas de salida.

a. Para agregar una regla, elija Agregar regla e ingrese el tipo, el protocolo, el puerto y el destino de la regla. También puede introducir una descripción opcional.

   Si el tipo es TCP o UDP, debe ingresar el rango de puertos que va a permitir. Para el protocolo ICMP personalizado, debe elegir el nombre del tipo de ICMP en Protocol (Protocolo) y, si se aplica, el nombre del código en Port Range (Rango de puertos). Si elige cualquier otro tipo, el protocolo y el rango de puertos se configurarán en su nombre.

b. Para actualizar una regla, cambie su protocolo, descripción y fuente según sea necesario. Sin embargo, no puede cambiar el tipo de fuente. Por ejemplo, si el origen es un bloque CIDR de IPv4, no puede especificar un bloque de CIDR de IPv6, una lista de prefijos o un grupo de seguridad.

c. Para eliminar una regla, pulse el botón Eliminar.

6. Seleccione Guardar reglas.

AWS CLI

Adición de reglas de grupos de seguridad

Utilice el comando authorize-security-group-ingress para agregar reglas de entrada. En el siguiente ejemplo, se permite el tráfico SSH entrante procedente de los bloques de CIDR de la lista de prefijos especificada.

```
aws ec2 authorize-security-group-ingress \
    --group-id sg-1234567890abcdef0 \
    --ip-permissions
 'IpProtocol=tcp,FromPort=22,ToPort=22,PrefixListIds=[{PrefixListId=pl-
f8a6439156EXAMPLE}]'
```

Utilice el comando authorize-security-group-egress para agregar reglas de salida. En el siguiente ejemplo, se permite el tráfico TCP saliente en el puerto 80 a las instancias con el grupo de seguridad especificado.

```
aws ec2 authorize-security-group-egress \
    --group-id sg-1234567890abcdef0 \
    --ip-permissions
 'IpProtocol=tcp,FromPort=80,ToPort=80,UserIdGroupPairs=[{GroupId=sg-0aad1c26bb6EXAMPLE}]'
```

Eliminación de las reglas del grupo de seguridad

Utilice el siguiente comando revoke-security-group-ingress para eliminar una regla de entrada.

```
aws ec2 revoke-security-group-egress \
    --group id sg-1234567890abcdef0 \
    --security-group-rule-ids sgr-09ed298024EXAMPLE
```

Utilice el siguiente comando revoke-security-group-egress para eliminar una regla de salida.

```
aws ec2 revoke-security-group-ingress \
    --group id sg-1234567890abcdef0 \
    --security-group-rule-ids sgr-0352250c1aEXAMPLE
```

Modificación de las reglas del grupo de seguridad

Utilice el comando modify-security-group-rules. En el siguiente ejemplo, se cambia el bloque de CIDR IPv4 de la regla del grupo de seguridad especificada.

```
aws ec2 modify-security-group-rules \
    --group id sg-1234567890abcdef0 \
    --security-group-rules
 'SecurityGroupRuleId=sgr-09ed298024EXAMPLE,SecurityGroupRule={IpProtocol=tcp,FromPort=80,To
```

PowerShell

Adición de reglas de grupos de seguridad

Utilice el cmdlet Grant-EC2SecurityGroupIngress para agregar reglas de entrada. En el siguiente ejemplo, se permite el tráfico SSH entrante procedente de los bloques de CIDR de la lista de prefijos especificada.

```
$plid = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.PrefixListId
$plid.Id = "pl-f8a6439156EXAMPLE"
Grant-EC2SecurityGroupIngress `
    -GroupId sg-1234567890abcdef0 `
    -IpPermission @{IpProtocol="tcp"; FromPort=22; ToPort=22; PrefixListIds=$plid}
```

Utilice el cmdlet Grant-EC2SecurityGroupEgress para agregar reglas de salida. En el siguiente ejemplo, se permite el tráfico TCP saliente en el puerto 80 a las instancias con el grupo de seguridad especificado.

```
$uigp = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.UserIdGroupPair
$uigp.GroupId = "sg-0aad1c26bb6EXAMPLE"
Grant-EC2SecurityGroupEgress `
    -GroupId sg-1234567890abcdef0 `
    -IpPermission @{IpProtocol="tcp"; FromPort=80; ToPort=80; UserIdGroupPairs=
$uigp}
```

Eliminación de las reglas del grupo de seguridad

Utilice el cmdlet Revoke-EC2SecurityGroupIngress para eliminar reglas de entrada.

```
Revoke-EC2SecurityGroupIngress `
    -GroupId sg-1234567890abcdef0 `
    -SecurityGroupRuleId sgr-09ed298024EXAMPLE
```

Utilice el cmdlet Revoke-EC2SecurityGroupEgress para eliminar reglas de salida.

```
Revoke-EC2SecurityGroupEgress `
    -GroupId sg-1234567890abcdef0 `
    -SecurityGroupRuleId sgr-0352250c1aEXAMPLE
```

Modificación de las reglas del grupo de seguridad

Utilice el cmdlet Edit-EC2SecurityGroupRule. En el siguiente ejemplo, se cambia el bloque de CIDR IPv4 de la regla del grupo de seguridad especificada.

```
$sgrr = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.SecurityGroupRuleRequest
$sgrr.IpProtocol = "tcp"
$sgrr.FromPort = 80
$sgrr.ToPort = 80
$sgrr.CidrIpv4 = "0.0.0.0/0"
$sgr = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.SecurityGroupRuleUpdate
$sgr.SecurityGroupRuleId = "sgr-09ed298024EXAMPLE"
$sgr.SecurityGroupRule = $sgrr
Edit-EC2SecurityGroupRule  `
    -GroupId sg-1234567890abcdef0 `
    -SecurityGroupRule $sgr
```

Eliminar un grupo de seguridad de Amazon EC2

Cuando ya no necesite un grupo de seguridad creado para utilizar con instancias de Amazon EC2, puede eliminarlo.

Requisitos

- El grupo de seguridad no se puede asociar a una instancia o interfaz de red.
- Una regla no puede hacer referencia al grupo de seguridad en otro grupo de seguridad.

Console

Para eliminar un grupo de seguridad

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. (Opcional) Para comprobar que el grupo de seguridad no está asociado a una instancia, haga lo siguiente:
   a. En el panel de navegación, elija Grupos de seguridad.
   b. Copie el ID del grupo de seguridad que desee eliminar.
   c. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
   d. En la barra de búsqueda, agregue los ID del grupo de seguridad equivalen a, filtre y pegue el ID del grupo de seguridad. Si no hay resultados, el grupo de seguridad no está asociado a ninguna instancia. De lo contrario, debe desasociar el grupo de seguridad antes de poder eliminarlo.
3. En el panel de navegación, elija Grupos de seguridad.
4. Seleccione un grupo de seguridad y elija Acciones, Eliminar grupo de seguridad.
5. Si ha seleccionado más de un grupo de seguridad, se le solicitará que lo confirme. Si algunos de los grupos de seguridad no se pueden eliminar, mostramos el estado de cada grupo de seguridad, que indica si se eliminará. Para confirmar la eliminación, use Eliminar.
6. Elija Eliminar.

AWS CLI

Para eliminar un grupo de seguridad

Utilice el siguiente comando delete-security-group.

```
aws ec2 delete-security-group --group-id sg-1234567890abcdef0
```

PowerShell

Para eliminar un grupo de seguridad

Utilice el cmdlet Remove-EC2SecurityGroup.

```
Remove-EC2SecurityGroup -GroupId sg-1234567890abcdef0
```

Seguimiento de conexiones del grupo de seguridad de Amazon EC2

Los grupos de seguridad utilizan el seguimiento de las conexiones para realizar un seguimiento de la información sobre el tráfico hacia y desde la instancia. Las reglas se aplican según el estado de la conexión del tráfico para determinar si el tráfico se permite o se deniega. Con este enfoque, los grupos de seguridad tienen estado. Esto significa que se permite la salida de las repuestas al tráfico de entrada de la instancia, independientemente de las reglas de salida del grupo de seguridad y viceversa.

Por ejemplo, suponga que inicia un comando como netcat o alguno similar en las instancias desde la computadora doméstica y las reglas de tráfico de entrada del grupo de seguridad permiten el tráfico de ICMP. Se realiza un seguimiento de la información sobre la conexión (incluida la información del puerto). El tráfico de respuesta desde la instancia del comando no se sigue como una nueva solicitud, sino como una conexión establecida, y se permite que salga de la instancia, aunque las reglas de salida del grupo de seguridad restrinjan el tráfico de ICMP de salida.

En el caso de otros protocolos que no sean TCP, UDP o ICMP, solo se realiza el seguimiento de la dirección IP y del número de protocolo. Si la instancia envía tráfico a otro host, y este envía el mismo tipo de tráfico a su instancia en un plazo de 600 segundos, el grupo de seguridad de la instancia lo acepta independientemente de las reglas de entrada. El grupo de seguridad lo acepta porque se considera un tráfico de respuesta del tráfico original.

Cuando cambia una regla del grupo de seguridad, las conexiones de seguimiento no se interrumpen de forma inmediata. El grupo de seguridad sigue permitiendo paquetes hasta que las conexiones existentes se agoten. Para asegurarse de que el tráfico se interrumpa de forma inmediata, o que todo el tráfico esté sujeto a reglas de firewall, independientemente del estado de seguimiento, puede utilizar una ACL de red para su subred. Las ACL de red son sin estado y, por lo tanto, no permiten automáticamente el tráfico de respuesta. Agregar una ACL de red que bloquee el tráfico en cualquier

dirección provoca la interrupción de las conexiones existentes. Para obtener más información, consulte la sección relacionada con las ACL de red en la Guía del usuario de Amazon VPC.

> **Note**
>
> Los grupos de seguridad no afectan al tráfico de DNS hacia el servicio Route 53 Resolver o desde el mismo, a veces denominado “dirección IP de VPC+2” (consulte ¿Qué es Amazon Route 53 Resolver? en la Guía para desarrolladores de Amazon Route 53) o “AmazonProvidedDNS” (consulte Trabajo con conjuntos de opciones de DHCP en la Guía del usuario de Amazon Virtual Private Cloud). Si desea filtrar las solicitudes de DNS a través de Route 53 Resolver, puede habilitar el firewall de DNS de Route 53 Resolver (consulte Firewall de DNS de Route 53 Resolver en la Guía para desarrolladores de Amazon Route 53).

Conexiones sin seguimiento

No se realiza un seguimiento de todos los flujos de tráfico. Si una regla del grupo de seguridad permite los flujos TCP o UDP para todo el tráfico (0.0.0.0/0 o ::/0) y hay una regla correspondiente en la otra dirección que permita todo el tráfico de respuesta (0.0.0.0/0 o ::/0) para todos los puertos (0-65 535), no se realizará un seguimiento de ese flujo de tráfico, a menos que sea parte de una conexión de la cual se realiza un seguimiento de manera automática. En el caso de un flujo sin seguimiento, se permite el tráfico de respuesta en función de la regla de entrada o de salida que permita el tráfico de respuesta y no según la información de seguimiento.

Un flujo de tráfico del que no se realiza seguimiento se interrumpe de inmediato si se elimina o modifica la regla que permite el flujo. Por ejemplo, si tiene una regla de salida abierta (0.0.0.0/0) y elimina una regla que permite todo el tráfico SSH (puerto TCP 22) entrante (0.0.0.0/0) a la instancia (o la modifica de modo que la conexión ya no se permita), las conexiones SSH existentes a la instancia se eliminan inmediatamente. La conexión no estaba siendo rastreada previamente, por lo que el cambio romperá la conexión. Por otro lado, si tiene una regla de entrada más estrecha que inicialmente permite la conexión SSH (lo que significa que se hizo un seguimiento de la conexión), pero cambia esa regla para que ya no permita nuevas conexiones desde la dirección del cliente SSH actual, la conexión SSH existente no se interrumpirá porque se le ha hecho un seguimiento.

Conexiones con seguimiento automático

Se hace un seguimiento automático de las conexiones realizadas a través de lo siguiente, incluso si la configuración del grupo de seguridad no requiere ningún tipo de seguimiento:

- Puerta de enlace de Internet de solo salida
- Aceleradores de Global Accelerator
- Puerta de enlace de NAT
- Puntos de conexión de firewall de Network Firewall
- Network Load Balancers
- AWS PrivateLink (Puntos de conexión de VPC de tipo interfaz)
- AWS Lambda (interfaces de red elásticas de hiperplano)
- Puntos de conexión de la puerta de enlace de DynamoDB: cada conexión a DynamoDB consume 2 entradas de conntrack.

Permisos de seguimiento de conexiones

Amazon EC2 define el número máximo de conexiones que se pueden rastrear por instancia. Una vez alcanzado el máximo, los paquetes que se envían o reciben se pierden porque no se puede establecer una nueva conexión. Cuando esto sucede, las aplicaciones que envían y reciben paquetes no pueden comunicarse correctamente. Utilice la métrica de rendimiento de red `conntrack_allowance_available` para determinar la cantidad de conexiones rastreadas que aún están disponibles para ese tipo de instancia.

Para determinar si los paquetes se descartaron porque el tráfico de red de la instancia excedió el número máximo de conexiones que se pueden rastrear, utilice la métrica de rendimiento de red `conntrack_allowance_exceeded`. Para obtener más información, consulte Supervisar el rendimiento de la red para ajustes ENA en la instancia de EC2.

Con Elastic Load Balancing, si supera el número máximo de conexiones que se pueden rastrear por instancia, se recomienda escalar el número de instancias registradas con el equilibrador de carga o el tamaño de instancias registradas con el equilibrador de carga.

Prácticas recomendadas de seguimiento de conexión

El enrutamiento asimétrico, en el que el tráfico entra en una instancia a través de una interfaz de red y sale por una interfaz de red diferente, puede reducir el rendimiento máximo que puede alcanzar una instancia si se realiza un seguimiento de los flujos.

Para mantener un rendimiento máximo y optimizar la gestión de las conexiones cuando el seguimiento de conexiones está habilitado para sus grupos de seguridad, le recomendamos la siguiente configuración:

- Si es posible, evite las topologías de enrutamiento asimétrico.
- En lugar de usar grupos de seguridad para filtrar, utilice las ACL de la red.
- Si es necesario utilizar grupos de seguridad con seguimiento de conexiones, configure el tiempo de espera de seguimiento de conexiones inactivas más corto posible. Para obtener más detalles sobre el tiempo de espera de seguimiento de conexiones inactivas, consulte la siguiente sección.
- Con los tiempos de espera predeterminados más cortos en las instancias de Nitrov6, las aplicaciones con conexiones de larga duración (como grupos de conexiones de bases de datos, conexiones HTTP persistentes o cargas de trabajo de streaming) deben configurar un valor de `TcpEstablishedTimeout` adecuado al lanzar la instancia.
- En el caso de conexiones de larga duración, configure TCP keep alives para que se envíen a intervalos de menos de 5 minutos a fin de garantizar que las conexiones permanezcan abiertas y mantener su estado de seguimiento. Esto ayuda a evitar que las conexiones se interrumpan debido a un tiempo de inactividad y reduce la sobrecarga que supone restablecer la conexión.

Para obtener más información sobre el ajuste del rendimiento en el sistema Nitro, consulte Consideraciones sobre el Nitro System para ajustar el rendimiento.

Tiempo de espera de seguimiento de conexiones inactivas

El grupo de seguridad hace el seguimiento de cada conexión establecida para asegurarse de que los paquetes devueltos se entreguen como se espera. Existe un número máximo de conexiones que se pueden rastrear por instancia. Las conexiones que permanecen inactivas pueden provocar que se agote el seguimiento de las conexiones, que no se rastreen y que se pierdan paquetes. Puede establecer el tiempo de espera para el seguimiento de las conexiones inactivas en una interfaz de red elástica.

> **Note**
>
> Esta característica solo está disponible con las instancias basadas en Nitro. Antes de implementar sus aplicaciones en producción, debe probarlas en instancias de la generación Nitrov6 con el tiempo de espera de seguimiento de conexiones predeterminado reducido a `350` segundos.

Hay tres tiempos de espera configurables:

- Tiempo de espera establecido de TCP: tiempo de espera (en segundos) para las conexiones TCP inactivas en un estado establecido.
  - Mínimo: `60` segundos
  - Máximo: `432000` segundos
  - Predeterminado: `350` segundos para los tipos de instancia de Nitro v6 (excepto la P6e-GB200); `432000` segundos para todos los demás tipos de instancias (incluida la P6e-GB200).
  - Recomendado: menos de `432000` segundos
- Tiempo de espera de UDP: tiempo de espera (en segundos) para los flujos de UDP inactivos que solo han registrado tráfico en una sola dirección o en una sola transacción de solicitud-respuesta.
  - Mínimo: `30` segundos
  - Máximo: `60` segundos
  - Valor predeterminado: `30` segundos
- Tiempo de espera del flujo de UDP: tiempo de espera (en segundos) para los flujos de UDP inactivos clasificados como flujos que han recibido más de una transacción de solicitud-respuesta.
  - Mínimo: `60` segundos
  - Máximo: `180` segundos
  - Valor predeterminado: `180` segundos

Si quiere modificar los tiempos de espera predeterminados para cualquiera de los siguientes casos:

- Si supervisa las conexiones rastreadas mediante métricas de rendimiento de red de Amazon EC2, las métricas conntrack_allowance_exceeded y conntrack_allowance_available le permiten supervisar los paquetes descartados y el uso de las conexiones rastreadas para administrar de forma proactiva la capacidad de la instancia de EC2 con acciones de escalado vertical u horizontal para ayudar a satisfacer la demanda de conexiones de red antes de descartar paquetes. Si observa caídas de conntrack_allowance_exceeded en sus instancias de EC2, puede resultarle útil definir un tiempo de espera establecido de TCP más bajo para tener en cuenta las sesiones de TCP/UDP obsoletas que se deben a clientes o cajas intermedias de red inadecuadas.
- Por lo general, los equilibradores de carga o los firewalls tienen un tiempo de espera de inactividad establecido de TCP de entre 60 y 90 minutos. Si ejecuta cargas de trabajo que se espera que gestionen un número muy elevado de conexiones (más de 100 000) desde dispositivos como firewalls de red, se recomienda configurar un tiempo de espera similar en una interfaz de red de EC2.

- Si ejecuta una carga de trabajo que usa una topología de enrutamiento asimétrico, le recomendamos que configure un tiempo de espera de inactividad TCP establecido de 60 segundos.
- Si ejecuta cargas de trabajo con un gran número de conexiones, como DNS, SIP, SNMP, Syslog, Radius y otros servicios que utilizan principalmente UDP para atender las solicitudes, establecer el tiempo de espera de “flujo de UDP” en 60 segundos proporciona una mayor escala o un mayor rendimiento para la capacidad existente y evita errores grises.
- En el caso de las conexiones TCP/UDP a través de los equilibradores de carga de red, se realiza un seguimiento de todas las conexiones. El valor de tiempo de espera de inactividad para los flujos de TCP es de 350 segundos y para los flujos de UDP es de 120 segundos, y varía según los valores de tiempo de espera de nivel de interfaz. Puede configurar los tiempos de espera a nivel de la interfaz de red para contar con mayor flexibilidad que los valores predeterminados del equilibrador de carga.

Tiene la opción de configurar los tiempos de espera de seguimiento de conexiones si hace lo siguiente:

- Crear una interfaz de red
- Modificar atributos de interfaz de red
- Iniciar una instancia de EC2
- Crear una plantilla de lanzamiento de una instancia de EC2

Ejemplo

En el siguiente ejemplo, el grupo de seguridad incluye reglas de entrada que permiten el tráfico TCP e ICMP y reglas de salida que permiten todo el tráfico de salida.

Entrada

Tipo de protocolo	Número de puerto	Origen
TCP	22 (SSH)	203.0.113.1/32
TCP	80 (HTTP)	0.0.0.0/0
TCP	80 (HTTP)	::/0

Tipo de protocolo	Número de puerto	Origen
ICMP	Todos	0.0.0.0/0

Salida

Tipo de protocolo	Número de puerto	Destino
Todos	Todos	0.0.0.0/0
Todos	Todos	::/0

Con una conexión de red directa a la instancia o la interfaz de red, el comportamiento del seguimiento es el siguiente:

- Se hace un seguimiento del tráfico TCP entrante y saliente en el puerto 22 (SSH), ya que la regla de entrada solo permite el tráfico desde 203.0.113.1/32 y no todas las direcciones IP (0.0.0.0/0).
- No se hace un seguimiento del tráfico TCP entrante y saliente en el puerto 80 (HTTP), ya que tanto las reglas de entrada como las de salida permiten el tráfico desde todas las direcciones IP.
- Siempre se hace un seguimiento del tráfico ICMP.

Si elimina la regla de salida para el tráfico IPv4, se hace un seguimiento de todo el tráfico IPv4 entrante y saliente, incluido el tráfico del puerto 80 (HTTP). Lo mismo ocurre con el tráfico IPv6 si se elimina la regla de salida para este.

Reglas de grupo de seguridad para diferentes casos de uso

Puede crear un grupo de seguridad y agregar reglas que reflejen el rol de la instancia que está asociada al grupo de seguridad. Por ejemplo, una instancia configurada como servidor web necesita reglas de grupo de seguridad que permitan el acceso HTTP y HTTPS entrante. Del mismo modo, una instancia de la base de datos necesita reglas que permitan el acceso para el tipo de base de datos, como el acceso a través del puerto 3306 para MySQL.

A continuación, se muestran ejemplos de los tipos de reglas que puede agregar a grupos de seguridad para tipos concretos de acceso.

Ejemplos

- Reglas del servidor web
- Reglas del servidor de bases de datos
- Reglas para conectarse a las instancias desde un equipo
- Reglas para conectarse a las instancias desde una instancia con el mismo grupo de seguridad
- Reglas para hacer ping/ICMP
- Reglas del servidor DNS
- Reglas de Amazon EFS
- Reglas de Elastic Load Balancing

Para obtener instrucciones, consulte Crear un grupo de seguridad y the section called “Configurar reglas del grupo de seguridad”.

Reglas del servidor web

Las siguientes reglas de entrada permiten el acceso HTTP y HTTPS de cualquier dirección IP. Si la VPC está habilitada para IPv6, puede agregar reglas para controlar el tráfico HTTP y HTTPS de entrada de direcciones IPv6.

Tipo de protocolo	Número de protocolo	Puerto	IP de origen	Notas
TCP	6	80 (HTTP)	0.0.0.0/0	Permite el acceso de HTTP entrante de cualquier dirección IPv4.
TCP	6	443 (HTTPS)	0.0.0.0/0	Permite el acceso HTTPS entrante de cualquier dirección IPv4.
TCP	6	80 (HTTP)	::/0	Permite el acceso HTTP entrante desde cualquier dirección IPv6
TCP	6	443 (HTTPS)	::/0	Permite el acceso HTTPS entrante desde cualquier dirección IPv6

Reglas del servidor de bases de datos

Las siguientes reglas de entrada son ejemplos de reglas que podría agregar para el acceso a bases de datos, según el tipo de base de datos que esté ejecutando en la instancia. Para obtener más información acerca de las instancias de Amazon RDS, consulte la Guía del usuario de Amazon RDS.

Para la IP de origen, especifique uno de los siguientes:

- Una dirección IP específica o un rango de direcciones IP (con la notación de bloques de CIDR) de la red local
- Un ID de grupo de seguridad para un grupo de instancias que obtengan acceso a la base de datos

Tipo de protocolo	Número de protocolo	Puerto	Notas
TCP	6	1433 (MS SQL)	El puerto predeterminado para obtener acceso a una base de datos Microsoft SQL Server, por ejemplo, en una instancia Amazon RDS.
TCP	6	3306 (MYSQL/ Aurora)	El puerto predeterminado para obtener acceso a una base de datos MySQL o Aurora, por ejemplo, en una instancia Amazon RDS.
TCP	6	5439 (Redshift)	El puerto predeterminado para obtener acceso a una base de datos de clúster Amazon Redshift.
TCP	6	5432 (PostgreSQL)	El puerto predeterminado para obtener acceso a una base de datos PostgreSQL, por ejemplo, en una instancia Amazon RDS.
TCP	6	1521 (Oracle)	El puerto predeterminado para obtener acceso a una base de datos Oracle, por ejemplo, en una instancia Amazon RDS.

Opcionalmente, puede restringir el tráfico saliente desde los servidores de base de datos. Por ejemplo, es posible que desee permitir el acceso a Internet para actualizaciones de software y restringir todos los demás tipos de tráfico. Primero debe eliminar la regla de salida predeterminada que permite todo el tráfico de salida.

Tipo de protocolo	Número de protocolo	Puerto	IP de destino	Notas
TCP	6	80 (HTTP)	0.0.0.0/0	Permite el acceso HTTP saliente a cualquier dirección IPv4.
TCP	6	443 (HTTPS)	0.0.0.0/0	Permite el acceso HTTPS saliente a cualquier dirección IPv4.
TCP	6	80 (HTTP)	::/0	(Solo para VPC habilitada para IPv6) Permite el acceso HTTP saliente a cualquier dirección IPv6.
TCP	6	443 (HTTPS)	::/0	(Solo para VPC habilitada para IPv6) Permite el acceso HTTPS saliente a cualquier dirección IPv6.

Reglas para conectarse a las instancias desde un equipo

Para conectarse a una instancia, el grupo de seguridad debe tener reglas de entrada que permitan el acceso SSH (para instancias de Linux) o el acceso RDP (para instancias de Windows).

Tipo de protocolo	Número de protocolo	Puerto	IP de origen
TCP	6	22 (SSH)	La dirección IPv4 pública de su equipo o un rango de las direccion es IP en su red local. Si la VPC está

Tipo de protocolo	Número de protocolo	Puerto	IP de origen
			habilitada para IPv6 y la instancia tiene una dirección IPv6, puede escribir una dirección IPv6 o un rango.
TCP	6	3389 (RDP)	La dirección IPv4 pública de su equipo o un rango de las direccion es IP en su red local. Si la VPC está habilitada para IPv6 y la instancia tiene una dirección IPv6, puede escribir una dirección IPv6 o un rango.

Reglas para conectarse a las instancias desde una instancia con el mismo grupo de seguridad

Para permitir que las instancias asociadas al mismo grupo de seguridad se comuniquen unas con otras, debe agregar explícitamente reglas para ello.

> **Note**
>
> Si configura rutas para reenviar el tráfico entre dos instancias en subredes diferentes a través de un dispositivo de middlebox, debe asegurarse de que los grupos de seguridad de ambas instancias permiten que el tráfico fluya entre las instancias. El grupo de seguridad de cada instancia debe hacer referencia a la dirección IP privada de la otra instancia, o al rango CIDR de la subred que contiene la otra instancia, como fuente. Si hace referencia al grupo de seguridad de la otra instancia como fuente, esto no permite que el tráfico fluya entre las instancias.

La siguiente tabla describe la regla de entrada para un grupo de seguridad que permite que las instancias asociadas se comuniquen entre sí. La regla permite todo tipo de tráfico.

Tipo de protocolo	Número de protocolo	Puertos	IP de origen
-1 (Todos)	-1 (Todos)	-1 (Todos)	El ID del grupo de seguridad, o bien el rango CIDR de la subred que contiene la otra instancia (consulte la nota).

Reglas para hacer ping/ICMP

El comando ping es un tipo de tráfico de ICMP. Para hacer un ping a la instancia, debe agregar una de las siguientes reglas de entrada de ICMP.

Tipo	Protocolo	Origen		
ICMP personalizado: IPv4	Repetir solicitud	La dirección IPv4 pública del equipo, una dirección IPv4 específica o una dirección IPv4 o IPv6 de cualquier lugar.		
Todos ICMP: IPv4	ICMP de IPv4 (1)	La dirección IPv4 pública del equipo, una dirección IPv4 específica o una dirección IPv4 o IPv6 de cualquier lugar.		

Para utilizar el comando ping6 para hacer ping a la dirección IPv6 de su instancia, debe agregar la siguiente regla de entrada de ICMPv6.

Tipo	Protocolo	Origen		
Todos los ICMP: IPv6	ICMP de IPv6 (58)	La dirección IPv6 del equipo, una dirección IPv4 específica o una dirección IPv4 o IPv6 desde cualquier lugar.		

Reglas del servidor DNS

Si ha configurado su instancia de EC2 como un servidor DNS, debe asegurarse de que el tráfico TCP y UDP pueden llegar al servidor DNS a través del puerto 53.

Para la IP de origen, especifique uno de los siguientes:

- Una dirección IP o un rango de direcciones IP (con la notación de bloques de CIDR) de una local
- El ID de un grupo de seguridad para el conjunto de instancias de la red que requieran acceso al servidor DNS

Tipo de protocolo	Número de protocolo	Puerto
TCP	6	53
UDP	17	53

Reglas de Amazon EFS

Si está utilizando un sistema de archivos de Amazon EFS con las instancias Amazon EC2, el grupo de seguridad que asocia a los destinos de montaje de Amazon EFS debe permitir el tráfico a través del protocolo NFS.

Tipo de protocolo	Número de protocolo	Puertos	IP de origen	Notas
TCP	6	2049 (NFS)	El ID del grupo de seguridad	Permite el acceso NFS de entrada desde los recursos (incluido el destino de montaje) asociados a este grupo de seguridad.

Para montar un sistema de archivos de Amazon EFS en la instancia Amazon EC2, debe conectarse a la instancia. Por consiguiente, el grupo de seguridad asociado a su instancia debe tener reglas que permitan el tráfico SSH entrante de su equipo local o red local.

Tipo de protocolo	Número de protocolo	Puertos	IP de origen	Notas
TCP	6	22 (SSH)	El rango de direccion es IP del equipo local o el rango de direcciones IP (con la notación de bloques de CIDR) de la red.	Permite el acceso SSH entrante desde el equipo local.

Reglas de Elastic Load Balancing

Si registra sus instancias de EC2 a un equilibrador de carga, el grupo de seguridad asociado al equilibrador de carga debe permitir la comunicación con las instancias. Para obtener más información, consulte lo siguiente en la documentación de Elastic Load Balancing.

- Grupos de seguridad para el equilibrador de carga de aplicación
- Grupos de seguridad para el equilibrador de carga de red
- Configurar grupos de seguridad para el equilibrador de carga clásico

NitroTPM para instancias de Amazon EC2

NitroTPM, el módulo de confianza de la plataforma Nitro, es un dispositivo virtual que proporciona el AWS Nitro System y se ajusta a la especificación de TPM 2.0. Almacena de forma segura los artefactos (como contraseñas, certificados o claves de cifrado) que se utilizan para autenticar la instancia. NitroTPM puede generar claves y utilizarlas para funciones criptográficas (como hash, firma, cifrado y descifrado).

NitroTPM proporciona arranque medido, un proceso en el que el cargador de arranque y el sistema operativo crean hash criptográficos de cada binario de arranque y los combinan con los valores anteriores de los registros de configuración de plataformas (PCR) internos de NitroTPM. Con el arranque medido, puede obtener valores de PCR firmados de NitroTPM y utilizarlos para demostrar a las entidades remotas la integridad del software de arranque de la instancia. Esto se denomina declaración remota.

Con NitroTPM, las claves y los secretos se pueden etiquetar con un valor PCR específico para que nunca se pueda acceder a ellos si cambia el valor de la PCR y, con ello, la integridad de la instancia. Esta forma especial de acceso condicional se denomina sellado y revelado. Tecnologías de sistemas operativos, como BitLocker, pueden utilizar NitroTPM para sellar una clave de descifrado de unidad de modo que esta solo se pueda descifrar cuando el sistema operativo arrancó correctamente y se encuentra en un buen estado conocido.

Para utilizar NitroTPM, debe seleccionar una imagen de máquina de Amazon (AMI) que se haya configurado para la compatibilidad con NitroTPM y, a continuación, utilizar la AMI para lanzar instancias basadas en Nitro. Puede seleccionar una de las AMI de Amazon creadas previamente o crear una.

Precios

No se aplica ningún costo adicional por el uso de NitroTPM. Solo pagará por los recursos subyacentes que utilice.

Contenido

- Requisitos para utilizar NitroTPM con instancias de Amazon EC2
- Habilitar una AMI de Linux para NitroTPM
- Verifique que una AMI esté habilitada para NitroTPM
- Habilitación o finalización del uso de NitroTPM en una instancia de Amazon EC2
- Verificación de que una instancia de Amazon EC2 está habilitada para NitroTPM

- Recupere la clave de aprobación pública de una instancia EC2

Requisitos para utilizar NitroTPM con instancias de Amazon EC2

Para iniciar una instancia con NitroTPM habilitado, se debe cumplir con los siguientes requisitos.

Temas

- AMI
- Tipos de instancias
- Consideraciones

AMI

La AMI debe tener NitroTPM habilitado.

AMI de Linux

No hay AMI preconfiguradas. Debe configurar su propia AMI. Para obtener más información, consulte Habilitar una AMI de Linux para NitroTPM.

AMI de Windows

Para encontrar una AMI de Windows de AWS que esté preconfigurada para NitroTPM y UEFI Secure Boot con claves de Microsoft, consulte Find Windows Server AMIs configured with NitroTPM and UEFI Secure Boot en la Referencia de AMI de Windows de AWS.

> **Note**
>
> Sistema operativo: la AMI debe incluir un sistema operativo con un controlador de búfer de respuesta del comando (CRB) TPM 2.0. La mayoría de los sistemas operativos actuales cuentan con un controlador de CRB TPM 2.0.
> Modo de arranque UEFI: la AMI debe estar configurada para este modo de arranque. Para obtener más información, consulte Arranque seguro de UEFI para instancias de Amazon EC2.

Tipos de instancias

Debe utilizar uno de los siguientes tipos de instancia virtualizada:

- De uso general: M5, M5a, M5ad, M5d, M5dn, M5n, M5zn, M6a, M6g, M6gd, M6i, M6id, M6idn, M6in, M7a, M7g, M7gd, M7i, M7i-flex, M8a, M8azn, M8g, M8gb, M8gd, M8gn, M8i, M8id, M8i-flex, M8in, M8idn, M8ine, M8ib, M8idb, M9g, M9gd, T3, T3a, T4g
- Optimizadas para la computación: C5, C5a, C5ad, C5d, C5n, C6a, C6g, C6gd, C6gn, C6i, C6id, C6in, C7a, C7g, C7gd, C7gn, C7i, C7i-flex, C8a, C8g, C8gb, C8gd, C8gn, C8i, C8id, C8i-flex, C8in, C8ine, C8ib, C9g, C9gd.
- Instancias optimizadas para memoria: R5, R5a, R5ad, R5b, R5d, R5dn, R5n, R6a, R6g, R6gd, R6i, R6id, R6idn, R6in, R7a, R7g, R7gd, R7i, R7iz, R8a, R8g, R8gb, R8gd, R8gn, R8i, R8id, R8i-flex, R8in, R8idn, R8ib, R8idb, R9g, R9gd, U7i-6tb, U7i-8tb, U7i-12tb, U7in-16tb, U7in-24tb, U7in-32tb, X2idn, X2iedn, X2iezn, X8g, X8aedz, X8i, z1d
- Optimizadas para el almacenamiento: D3, D3en, I3en, I4i, I7i, I7ie, I8g, I8ge, Im4gn
- Computación acelerada: F2, G4dn, G5, G6, G6e, G6f, Gr6, Gr6f, G7, G7e, Inf1, Inf2, P5, P5e, P5en, P6-B200, P6-B300, P6e-GB200, Trn2, Trn2u.
- De computación de alto rendimiento: Hpc6a, Hpc6id, Hpc8a

Consideraciones

Las siguientes consideraciones se aplican cuando se utiliza NitroTPM:

- Tras iniciar una instancia mediante una AMI con NitroTPM habilitado, si quiere cambiar el tipo de instancia, el nuevo tipo de instancia que elija también debe ser compatible con NitroTPM.
- Los volúmenes BitLocker cifrados con claves basadas en NitroTPM solo se pueden utilizar en la instancia original.
- El estado de NitroTPM no se muestra en la consola de Amazon EC2.
- El estado de NitroTPM no se incluye en las instantáneas de Amazon EBS.
- El estado de NitroTPM no se incluye en imágenes VM Import/Export.
- NitroTPM no es compatible en AWS Outposts, zonas locales o zonas Wavelength.

Habilitar una AMI de Linux para NitroTPM

Para habilitar NitroTPM para una instancia, debe iniciar la instancia mediante una AMI con NitroTPM habilitado. Debe configurar una AMI de Linux que contenga compatibilidad con NitroTPM cuando la registre. No puede configurar la compatibilidad con NitroTPM más adelante.

Para obtener la lista de AMI de Windows que están preconfiguradas para la compatibilidad con NitroTPM, consulte Requisitos para utilizar NitroTPM con instancias de Amazon EC2.

Debe crear una AMI con NitroTPM configurada mediante la API RegisterImage. No puede utilizar la consola de Amazon EC2 ni VM Import/Export.

Para habilitar una AMI de Linux para NitroTPM

1. Lance una instancia temporal con la AMI de Linux obligatoria. Anote el ID de su volumen raíz, que puede encontrar en la consola, en la pestaña Almacenamiento para la instancia.
2. Cuando la instancia alcance el estado `running`, cree una instantánea del volumen raíz de la instancia. Para obtener más información, consulte Creación de una instantánea de un volumen de EBS.
3. Registre la instantánea que creó como una AMI. En la asignación de dispositivos de bloques, especifique la instantánea que creó para el volumen raíz.

   A continuación se muestra un ejemplo de comando register-image. En `--tpm-support`, especifique `v2.0`. En `--boot-mode`, especifique `uefi`.

   ```
   aws ec2 register-image \
       --name my-image \
       --boot-mode uefi \
       --architecture x86_64 \
       --root-device-name /dev/xvda \
       --block-device-mappings DeviceName=/dev/
   xvda,Ebs={SnapshotId=snap-0abcdef1234567890} \
       --tpm-support v2.0
   ```

   A continuación se muestra un ejemplo del cmdlet Register-EC2Image.

   ```
   $block = @{SnapshotId=snap-0abcdef1234567890}
   Register-EC2Image `
       -Name my-image `
       -Architecture "x86_64" `
       -RootDeviceName /dev/xvda `
       -BlockDeviceMapping @{DeviceName="/dev/xvda";Ebs=$block} `
       -BootMode Uefi `
       -TpmSupport V20
   ```

4. Finalice la instancia temporal que inició en el paso 1.

Verifique que una AMI esté habilitada para NitroTPM

Para habilitar NitroTPM para una instancia, debe iniciar la instancia mediante una AMI con NitroTPM habilitado. Puede describir una imagen para verificar si está habilitada para NitroTPM. Si es el propietario de la AMI, puede describir el atributo `tpmSupport` de la imagen.

La consola de Amazon EC2 no muestra `TpmSupport`.

AWS CLI

Para verificar que NitroTPM está habilitado

Utilice el comando describe-images .

```
aws ec2 describe-images \
    --image-ids ami-0abcdef1234567890 \
    --query Images[*].TpmSupport
```

Si NitroTPM está habilitado para la AMI, el resultado aparece de la siguiente manera. Si TPM no está habilitado, el resultado está vacío.

```
[
    "v2.0"
]
```

Como alternativa, si es el propietario de la AMI, puede utilizar el comando describe-image-attribute con el atributo `tpmSupport`.

```
aws ec2 describe-image-attribute \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --attribute tpmSupport
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
    "TpmSupport": {
        "Value": "v2.0"
    }
}
```

Para buscar AMI con NitroTPM habilitado

El siguiente ejemplo enumera los ID de las AMI que posee con NitroTPM habilitado.

```
aws ec2 describe-images \
    --owners self \
    --filters Name=tpm-support,Values=v2.0 \
    --query Images[].ImageId
```

PowerShell

Para verificar que NitroTPM está habilitado

Utilice el cmdlet Get-EC2Image.

```
Get-EC2Image `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 | Select TpmSupport
```

Si NitroTPM está habilitado para la AMI, el resultado aparece de la siguiente manera. Si TPM no está habilitado, el resultado está vacío.

```
TpmSupport
----------
v2.0
```

Como alternativa, si es el propietario de la AMI, puede usar el cmdlet Get-EC2ImageAttribute con el atributo `tpmSupport`.

```
Get-EC2ImageAttribute `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -Attribute tpmSupport
```

Para buscar AMI con NitroTPM habilitado

El siguiente ejemplo enumera los ID de las AMI que posee con NitroTPM habilitado.

```
Get-EC2Image `
    -Owner self `
    -Filter @{Name="tpm-support; Values="v2.0"} | Select ImageId
```

Habilitación o finalización del uso de NitroTPM en una instancia de Amazon EC2

Solo puede habilitar una instancia de Amazon EC2 para NitroTPM durante la inicialización. Una vez que una instancia está habilitada para NitroTPM, no puede desactivarla. Si ya no es necesario usar NitroTPM, debe configurar el sistema operativo para que deje de utilizarlo.

Temas

- Lanzamiento de una instancia con NitroTPM habilitado
- Dejar de utilizar NitroTPM en una instancia

Lanzamiento de una instancia con NitroTPM habilitado

Cuando lance una instancia con los requisitos previos, NitroTPM se habilita automáticamente en dicha instancia. Solo puede habilitar NitroTPM en una instancia durante la inicialización. Para obtener más información acerca de cómo iniciar una instancia, consulte Lanzamiento de una instancia de Amazon EC2.

Dejar de utilizar NitroTPM en una instancia

Después de inicializar una instancia con NitroTPM habilitado, no puede desactivar NitroTPM para dicha instancia. Sin embargo, puede configurar el sistema operativo para que deje de utilizar NitroTPM al desactivar el controlador de dispositivo TPM 2.0 en la instancia mediante las siguientes herramientas:

- Para instancias de Linux, utilice tpm-tools.
- Para instancias de Windows, utilice la consola de administración de TPM (tpm.msc).

Para obtener más información sobre la desactivación del controlador de dispositivo, consulte la documentación de su sistema operativo.

Verificación de que una instancia de Amazon EC2 está habilitada para NitroTPM

Puede verificar si una instancia de Amazon EC2 está habilitada para NitroTPM. Si la compatibilidad con NitroTPM está habilitada en la instancia, el comando devuelve `"v2.0"`. De lo contrario, el campo `TpmSupport` no está presente en el resultado.

La consola de Amazon EC2 no muestra el campo `TpmSupport`.

AWS CLI

Verificación de si una instancia está habilitada para NitroTPM

Utilice el comando describe-instances.

```
aws ec2 describe-instances \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0 \
    --query Reservations[].Instances[].TpmSupport
```

PowerShell

Verificación de si una instancia está habilitada para NitroTPM

Utilice el cmdlet Get-EC2Instance.


```
(Get-EC2Instance `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0).Instances.TpmSupport
```

Verifique el acceso a NitroTPM en su instancia de Windows

(Solo instancias de Windows) Comprobación de si Windows puede acceder a NitroTPM

1. Conéctese a la instancia sw EC2 de Windows.
2. En la instancia, ejecute el programa tpm.msc.

   Aparecerá la ventana Administración de TPM en computadora local.
3. Compruebe el campo Información del fabricante de TPM. Contiene el nombre del fabricante y la versión de NitroTPM en la instancia.



Recupere la clave de aprobación pública de una instancia EC2

Puede recuperar de forma segura la clave de aprobación pública de una instancia en cualquier momento.

AWS CLI

Para recuperar la clave de aprobación pública de una instancia

Use el comando get-instance-tpm-ek-pub.

Ejemplo 1

El siguiente ejemplo obtiene la clave de aprobación pública `rsa-2048` en formato `tpmt` para la instancia especificada.

```
aws ec2 get-instance-tpm-ek-pub \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --key-format tpmt \
    --key-type rsa-2048
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
```

```
    "InstanceId": "i-01234567890abcdef",
    "KeyFormat": "tpmt",
    "KeyType": "rsa-2048",
    "KeyValue": "AAEACwADALIAIINxl2dEhLEXAMPLEUal1yT9UtduBlILZPKh2hszFGmqAAYAgABDA
    EXAMPLEAAABAOiRd7WmgtdGNoV1h/AxmW+CXExblG8pEUfNm0LOLiYnEXAMPLERqApiFa/UhvEYqN4
    Z7jKMD/usbhsQaAB1gKA5RmzuhSazHQkax7EXAMPLEzDthlS7HNGuYn5eG7qnJndRcakS+iNxT8Hvf
    0S1ZtNuItMs+Yp4SO6aU28MT/JZkOKsXIdMerY3GdWbNQz9AvYbMEXAMPLEPyHfzgVO0QTTJVGdDxh
    vxtXCOu9GYf0crbjEXAMPLEd4YTbWdDdgOKWF9fjzDytJSDhrLAOUctNzHPCd/92l5zEXAMPLEOIFA
    Ss50C0/802c17W2pMSVHvCCa9lYCiAfxH/vYKovAAE="
}
```

Ejemplo 2

El siguiente ejemplo obtiene la clave de aprobación pública `rsa-2048` en formato `der` para la instancia especificada.

```
aws ec2 get-instance-tpm-ek-pub \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --key-format der \
    --key-type rsa-2048
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
    "KeyFormat": "der",
    "KeyType": "rsa-2048",
    "KeyValue": "MIIBIjANBgEXAMPLEw0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA6JF3taEXAMPLEXWH8DGZb4
    JcTFuUbykRR82bQs4uJifaKSOv5NGoEXAMPLEG8Rio3hnuMowP+6xuGxBoAHWAoDlGbO6FJrMdEXAMP
    LEnYUHvMO2GVLsc0a5ifl4buqcmd1FxqRL6I3FPwe9/REXAMPLE0yz5inhI7ppTbwxP8lmQ4qxch0x6
    tjcZ1Zs1DP0EXAMPLERUYLQ/Id/OBU7RBNMlUZ0PGG/G1cI670Zh/RytuOdx9iEXAMPLEtZ0N2A4pYX
    1+PMPK0lIOGssA5Ry03Mc8J3/3aXnOD2/ASRQ4gUBKznQLT/zTZEXAMPLEJUe8IJr2VgKIB/Ef+9gqi
    8AAQIDAQAB"
}
```

PowerShell

Para recuperar la clave de aprobación pública de una instancia

Utilice el cmdlet Get-EC2InstanceTpmEkPub.

Ejemplo 1

El siguiente ejemplo obtiene la clave de aprobación pública `rsa-2048` en formato `tpmt` para la instancia especificada.

```
Get-EC2InstanceTpmEkPub `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -KeyFormat tpmt `
    -KeyType rsa-2048
```

Ejemplo 2


El siguiente ejemplo obtiene la clave de aprobación pública `rsa-2048` en formato `der` para la instancia especificada.

```
Get-EC2InstanceTpmEkPub `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -KeyFormat der `
    -KeyType rsa-2048
```

Verificación de instancias de Amazon EC2


La atestación es un proceso que le permite demostrar criptográficamente a cualquier parte que solo se ejecutan software, controladores y procesos de arranque de confianza en una instancia de Amazon EC2. La verificación de instancias de Amazon EC2 se basa en el Módulo de plataforma segura Nitro (NitroTPM) y en las AMI verificacbles.

El primer paso para la atestación consiste en crear una AMI verificable y determinar las mediciones de referencia de esa AMI. Una AMI verificable es una AMI diseñada desde cero para la verificación. Las mediciones de referencia son mediciones de todo el software y las configuraciones que ha incluido en la AMI. Para obtener más información sobre cómo puede generar las mediciones de referencia, consulte Compilación de la descripción de imagen de muestra.



El siguiente paso consiste en lanzar una instancia de EC2 con Nitro-TPM habilitado y la AMI verificable. Después de lanzar la instancia, puede usar las herramientas NitroTPM para generar el documento de atestación. Luego puede comparar las mediciones reales de la instancia de EC2 del documento de atestación con las mediciones de referencia, para comprobar si la instancia tiene el software y las configuraciones en las que confía.

Al comparar las mediciones de referencia generadas durante el proceso de creación de la AMI verificable con las mediciones incluidas en el documento de atestación de una instancia, puede validar que solo se ejecuten en la instancia el software y el código en los que confía.



Integración con AWS KMS

Para simplificar el proceso de comparación de mediciones, puede usar AWS Key Management Service (AWS KMS) como verificador de documentos de atestación. Con AWS KMS, puede crear políticas de claves de KMS basadas en atestación que permiten realizar operaciones específicas con la clave de KMS solo si se proporciona un documento de atestación con mediciones que coincidan con las mediciones de referencia. Para hacerlo, agregue claves de condición específicas a las políticas de claves de KMS, que usen las mediciones de referencia como valores de clave de condición y, a continuación, especifique qué operaciones de KMS se permiten si se cumple la clave de condición.

Cuando realice operaciones de KMS con la clave de KMS, debe asociar un documento de atestación a la solicitud de KMS. AWS KMS valida las mediciones del documento de atestación frente a las mediciones de referencia definidas en la política de clave de KMS y permite el acceso a la clave solo si las mediciones coinciden.

Además, al generar el documento de atestación para una instancia, debe especificar una clave pública correspondiente a un par de claves que le pertenezca. La clave pública especificada se incluye en el documento de atestación. Cuando AWS KMS valida el documento de atestación y permite una operación de descifrado, cifra automáticamente la respuesta con la clave pública incluida en el documento de atestación antes de devolverla. Esto garantiza que la respuesta se pueda descifrar y utilizar únicamente con la clave privada correspondiente a la clave pública incluida en el documento de atestación.

Esto garantiza que solo las instancias que ejecutan software y código de confianza puedan realizar operaciones criptográficas con una clave de KMS.

Atestación de entornos de computación aislados

En general, puede crear y configurar una instancia de EC2 para que funcione como un entorno de computación aislado, el cual no ofrece acceso interactivo ni mecanismos para que los administradores o usuarios accedan a los datos que se procesan en la instancia de EC2. Con la verificación de instancias de EC2, puede demostrar a un tercero o a un servicio que la instancia se ejecuta como un entorno de computación aislado. Para obtener más información, consulte Cómo aislar los datos de operadores propios.

Como ejemplo, consulte la descripción de imagen de Amazon Linux 2023 que crea un entorno de computación aislado. Puede usar esta descripción de imagen de muestra como punto de partida y personalizarla para adaptarla a sus requisitos.

AWSModelo de responsabilidad compartida de

NitroTPM y las AMI certificables son componentes fundamentales que pueden ayudar a configurar la verificación en las instancias de EC2. Es su responsabilidad configurar la AMI de modo que se ajuste al caso de uso correspondiente. Para obtener más información, consulte Modelo de responsabilidad compartida de AWS.

Temas

- AMI verificables
- Preparación de AWS KMS para la atestación
- Obtención del documento de atestación de NitroTPM
- Integración de con AWS KMS
- Cómo aislar los datos de operadores propios

AMI verificables

Una AMI verificable es una imagen de máquina de Amazon (AMI) con un hash criptográfico correspondiente que representa todo su contenido. El hash se genera durante el proceso de creación de la AMI y se calcula en función de todo el contenido de dicha AMI, incluidas las aplicaciones, el código y el proceso de arranque.

Cómo mantener un estado certificable

Las mediciones de una instancia se basan en su estado de arranque inicial. Cualquier cambio en el software o el código realizado en la instancia después del lanzamiento y que persista tras los reinicios modificará la medición de la instancia después de los reinicios. Si las mediciones se alteran, dejarán de coincidir con las mediciones de referencia de la AMI verificable, y la instancia ya no podrá superar correctamente la atestación ante AWS KMS después de reiniciarse. Por tanto, para que las AMI verificables resulten útiles, las instancias deben restaurar su estado de arranque original cada vez que se reinicien.

Mantener el estado de arranque original garantiza que la instancia pueda superar la atestación correctamente después de reiniciarse. Las siguientes utilidades pueden ayudar a garantizar que las instancias conserven su capacidad de atestación después de los reinicios:

- `erofs`: sistema de archivos de solo lectura mejorado Esta utilidad mantiene el sistema de archivos raíz en modo de solo lectura. Con ella, las operaciones de escritura en el sistema de archivos,

incluidas `/etc`, `/run` y `/var`, se almacenan en memoria y se descartan al reiniciar la instancia, de modo que el sistema de archivos raíz se conserva en su estado original de arranque. Para obtener más información, consulte la documentación de EROFS.

- `dm-verity`: protección de integridad para el sistema de archivos raíz de solo lectura. Esta utilidad calcula un hash de los bloques del sistema de archivos y lo almacena en la línea de comandos del kernel. Esto permite que el kernel verifique la integridad del sistema de archivos durante el arranque. Para obtener más información, consulte la documentación de dm-verity.

Requisitos para crear AMI con capacidad de atestación

Las AMI con capacidad de atestación tienen los siguientes requisitos:

- Sistema operativo base: Amazon Linux 2023 y NixOS
- Arquitectura: arquitectura `x86_64` o `arm64`
- Compatibilidad con TPM: NitroTPM debe estar habilitado. Para obtener más información, consulte Requisitos para utilizar NitroTPM con instancias de Amazon EC2.
- Modo de arranque: el modo de arranque UEFI debe estar habilitado.

Temas

- Creación de AMI con capacidad de atestación
- Compilación de la descripción de imagen de Amazon Linux 2023 de muestra
- Descripción de la imagen de muestra de Amazon Linux 2023
- Personalización de la descripción de la imagen de muestra de Amazon Linux 2023 según las necesidades de la carga de trabajo
- Cálculo de mediciones PCR para una AMI personalizada

Creación de AMI con capacidad de atestación

Para crear una AMI con capacidad de atestación, debe usar Amazon Linux 2023 con KIWI Next Generation (KIWI-NG). Amazon Linux 2023 proporciona todo el software y las utilidades necesarias para crear una AMI con capacidad de atestación mediante KIWI-NG.

KIWI NG es una herramienta de código abierto que permite compilar imágenes de Linux preconfiguradas. KIWI NG utiliza descripciones de imagen XML que definen el contenido de una imagen. La descripción de imagen especifica el sistema operativo base, el software, la configuración

del kernel y los scripts que se deben ejecutar para generar una AMI lista para usar, adaptada a un caso de uso específico.

Durante el proceso de compilación de la AMI, debe usar la utilidad `nitro-tpm-pcr-compute` para generar las mediciones de referencia basadas en la imagen de núcleo unificado (UKI) generada por KIWI NG. Para obtener más información sobre cómo usar la utilidad `nitro-tpm-pcr-compute`, consulte Cálculo de mediciones PCR para una AMI personalizada.

AWS proporciona una descripción de la imagen de muestra de Amazon Linux 2023 que incluye todas las configuraciones necesarias para configurar una instancia de EC2 en un entorno de computación aislado. Para obtener más información, consulte Compilación de la descripción de imagen de Amazon Linux 2023 de muestra.

Compilación de la descripción de imagen de Amazon Linux 2023 de muestra

AWS proporciona una descripción de imagen de Amazon Linux 2023 de muestra que puede usar como punto de partida para crear sus propias AMI personalizadas con capacidad de atestación para las cargas de trabajo. La descripción de imagen de muestra incluye Amazon Linux 2023 como sistema operativo base, además de las configuraciones `dm-verity` y `erofs` para la inmutabilidad del sistema de archivos. También elimina todo acceso interactivo (como SSH, EC2 Instance Connect y consola serie) para crear un entorno de computación aislado. Para obtener más información sobre la descripción de imagen de muestra, consulte el repositorio de GitHub.

La descripción de imagen de muestra instala automáticamente las herramientas NitroTPM (`nitro-tpm-pcr-compute` y `nitro-tpm-attest`) en la imagen compilada, dentro del directorio `/usr/bin/`. Esto garantiza que las herramientas estén preinstaladas en las instancias que se lanzan a partir de la AMI.

La descripción de imagen de muestra incluye un script (`edit_boot_install.sh`) con los comandos necesarios para generar las mediciones de referencia. El script monta el archivo de imagen de disco sin procesar (`.raw`) creado por KIWI NG en un dispositivo de bucle invertido, localiza la imagen de núcleo unificado (UKI), que tiene la extensión de archivo `.efi`, y luego ejecuta la utilidad `nitro-tpm-pcr-compute` para generar las mediciones de referencia de la AMI. El script se ejecuta automáticamente mediante KIWI NG durante el proceso de compilación.

Este tutorial muestra cómo compilar la descripción de imagen de muestra para crear una AMI con capacidad de atestación.

Para obtener más información sobre cómo crear sus propias descripciones de imagen, consulte la siguiente documentación de KIWI NG:

- Quick Start (Inicio rápido
- Descripción de imagen
- Descripción de la imagen de muestra de Amazon Linux 2023

Requisitos previos

Para completar este tutorial, su identidad de IAM necesita tener lo siguiente:

- `ebs:CompleteSnapshot`, `ebs:StartSnapshot` y `ebs:PutSnapshotBlock` en `arn:aws:ec2:*::snapshot/*`
- `ec2:RegisterImage` en todos los recursos

Para compilar la descripción de la imagen de muestra de Amazon Linux 2023 con KIWI NG

1. Lance una instancia de Amazon EC2 con la versión más reciente de la AMI AL2023. Para garantizar que la instancia tenga suficiente espacio de almacenamiento para compilar la AMI, asegúrese de aprovisionar al menos 12 GB de almacenamiento.
2. Instale las dependencias requeridas. El siguiente comando instala las utilidades necesarias:

   - `kiwi-cli`
   - `veritysetup`
   - `erofs-utils`
   - `aws-nitro-tpm-tools`

   ```
   sudo dnf install -y kiwi-cli python3-kiwi kiwi-systemdeps-core python3-poetry-core
    qemu-img veritysetup erofs-utils git cargo aws-nitro-tpm-tools
   ```

3. Instale la utilidad `coldsnap`. Esta utilidad permite crear instantáneas de Amazon EBS a partir de datos de imágenes sin procesar. Usará esta utilidad para crear una instantánea de EBS a partir del archivo de imagen de disco sin procesar creado por KIWI NG.

   ```
   git clone https://github.com/awslabs/coldsnap.git
   cd coldsnap
   cargo install --locked coldsnap
   cd ..
   ```

4. Obtenga los archivos de descripción de imagen de muestra.

```
sudo dnf install kiwi-image-descriptions-examples
```

Los archivos de descripción de imagen de muestra se descargan en el siguiente directorio: `/usr/share/kiwi-image-descriptions-examples/al2023/attestable-image-example`

5. Compile la descripción de imagen de muestra mediante el comando `system build` de KIWI NG. El siguiente comando crea un archivo de imagen de disco sin procesar en el directorio `./image`.

```
sudo kiwi-ng \
--color-output \
--loglevel 0 \
system build \
--description /usr/share/kiwi-image-descriptions-examples/al2023/attestable-image-example \
--target-dir ./image
```

Para obtener más información, consulte la documentación de compilación del sistema de kiwi-ng.

6. Obtenga las mediciones de referencia para la AMI. Las mediciones se generan mediante la utilidad `nitro-tpm-pcr-compute` durante el tiempo de compilación de la imagen, en el paso anterior. Puede ubicar las mediciones de referencia en el siguiente archivo: `./image/pcr_measurements.json`.

Las mediciones se proporcionan en el siguiente formato JSON:

```
{
  "Measurements": {
    "HashAlgorithm": "SHA384 { ... }",
    "PCR4": "PCR4_measurement",
    "PCR7": "PCR7_measurement",
    "PCR12": "PCR12_measurement"
  }
}
```

7. Use la utilidad `coldsnap` para cargar la imagen de disco sin procesar creada por KIWI NG en una instantánea de EBS. El comando devuelve el ID de la instantánea. Anote ese ID, ya que será necesario para el siguiente paso.

```
SNAPSHOT=$(.cargo/bin/coldsnap upload ./image/al2023*.raw)
echo "Created snapshot: $SNAPSHOT"
```

Para obtener más información sobre la utilidad `coldsnap`, consulte el repositorio de GitHub de coldsnap.

8. Registre una AMI con TPM 2.0 habilitado y modo de arranque UEFI con la instantánea del paso anterior. En `--architecture`, especifique `x86_64` para Intel o `arm64` para Graviton.

```
aws ec2 register-image \
--name "attestable_isolated_al2023_ami" \
--virtualization-type hvm \
--boot-mode uefi \
--architecture x86_64|arm64 \
--root-device-name /dev/xvda \
--block-device-mappings DeviceName=/dev/xvda,Ebs={SnapshotId=${SNAPSHOT}} \
--tpm-support v2.0 \
--ena-support
```

Descripción de la imagen de muestra de Amazon Linux 2023

La descripción de la imagen de muestra de Amazon Linux 2023 incluye las siguientes características:

1. Arranque mediante imagen de núcleo unificado: inicia con un único binario firmado que combina el kernel, `initrd` y los parámetros de arranque en una sola imagen inmutable.
2. Sistema de archivos raíz de solo lectura: usa el sistema de archivos de solo lectura mejorado (`erofs`) con protección dm-verity para garantizar que el sistema de archivos raíz no se modifique y conserve la verificación criptográfica de integridad.
3. Sistema de archivos superpuesto efímero: cree un sistema de archivos superpuesto temporal que permite escrituras temporales en directorios como `/etc`, `/run` y `/var`. Dado que este sistema de archivos superpuesto existe únicamente en la memoria, todos los cambios se pierden cuando la instancia se reinicia. Esto garantiza que el sistema recupere su estado original y confiable.
4. Métodos de acceso remoto desactivados: elimine los siguientes mecanismos de acceso remoto para impedir el acceso remoto:

Método de acceso	Descripción	Implementación de la descripción de la imagen
SSH	Se excluye el servidor OpenSSH. Esto hace que la instancia sea intrínsecamente incapaz de manejar tráfico SSH.	Ignore el paquete `openssh-server *`
User Data (Datos de usuario)	Se elimina Cloud-init. Esto elimina la capacidad de los operadores para proporcionar datos de usuario a las instancias y ejecutar scripts en el arranque.	Ignore los paquetes `cloud-init y cloud-init-cfg-ec2 *`
Chrony	Desactiva el puerto del comando chrony. Evita que los operadores ejecuten comandos de chrony en instancias en ejecución.	Ignore el paquete `amazon-chrony-config *`
MOTD	Elimina el paquete MOTD. Evita que los operadores modifiquen mensajes o funciones en instancias en ejecución.	Ignore el paquete `update-motd *`
AWS SSM	Elimina el agente de SSM AWS. Evita el acceso remoto a las instancias en ejecución mediante AWS SSM.	Ignore el paquete `amazon-ssm-agent *`
EC2 Instance Connect	Elimina el paquete de EC2 Instance Connect. Desactiva el acceso SSH mediante esta herramienta.	Ignore el paquete `ec2-instance-connect *`

Método de acceso	Descripción	Implementación de la descripción de la imagen
Consola serie	Desactiva la consola serie. Impide el acceso a la consola para las instancias en ejecución y evita que los operadores inicien sesión en esta.	Se desactiva mediante un parámetro de línea de comandos del kernel

* Para obtener más información, consulte Image Description Elements.

Personalización de la descripción de la imagen de muestra de Amazon Linux 2023 según las necesidades de la carga de trabajo

Puede personalizar la descripción de la imagen de muestra de Amazon Linux 2023 e incluir los paquetes de software, scripts y archivos necesarios para la carga de trabajo específica. La personalización se realiza mediante la adición o modificación de distintos elementos en la descripción de imagen de KIWI NG.

Temas

- Administración de repositorios
- Administración de paquetes
- Adición de archivos y directorios
- Adición de scripts personalizados

Administración de repositorios

De forma predeterminada, la descripción de imagen de muestra incluye un único elemento `<repository>` que apunta a un punto de conexión espejo para los repositorios principales de Amazon Linux 2023. Si es necesario, puede agregar referencias a otros repositorios desde los cuales instalar el software requerido.

La descripción de imagen de muestra usa el administrador de paquetes `dnf`, tal como se define en el elemento `<packagemanager>`.

Para obtener más información sobre cómo agregar repositorios, consulte Setting up Repositories.

Administración de paquetes

De forma predeterminada, la descripción de imagen de muestra incluye todos los paquetes necesarios para crear una AMI de Amazon Linux 2023 con capacidad de atestación destinada a un entorno de computación aislado con un sistema de archivos de solo lectura `erofs`.

Puede incluir paquetes de software adicionales en la descripción de imagen mediante la adición de dichos paquetes al elemento `<packages>` de la descripción de imagen. El elemento `<packages>` define todo el software que se debe instalar en la AMI.

También puede usar el elemento `<packages>` para desinstalar o eliminar paquetes de software específicos.

Para obtener más información sobre cómo agregar o eliminar paquetes en la descripción de imagen, consulte Adding and Removing Packages.

Adición de archivos y directorios

La descripción de imagen de muestra incluye un directorio de estructura superpuesta (`/root/`). El directorio de estructura superpuesta es un directorio que contiene archivos y directorios que se copian en la imagen durante el proceso de compilación de la imagen. Cualquier archivo o directorio que se coloque en el directorio de estructura superpuesta se copia directamente en el sistema de archivos raíz de la imagen durante el proceso de compilación.

El directorio de estructura superpuesta se copia en la imagen después de la instalación de todos los paquetes. Los archivos nuevos se agregan y los existentes se sobrescriben.

Adición de scripts personalizados

La descripción de imagen de muestra incluye un único script personalizado (`edit_boot_install.sh`). Este script contiene los comandos necesarios para ejecutar la utilidad `nitro-tpm-pcr-compute`, la cual genera las mediciones de referencia con base en el contenido de la imagen. Este script se ejecuta inmediatamente después de la instalación del cargador de arranque.

Si es necesario, puede incluir sus propios scripts personalizados en la descripción de imagen para realizar tareas o configuraciones durante el proceso de compilación de la imagen o en su primer arranque. El uso de scripts permite personalizar las imágenes de maneras que no es posible mediante la descripción de imagen por sí sola.

Para incluir scripts personalizados en la descripción de imagen, asígneles el nombre adecuado según el tipo de script y agréguelo al mismo directorio que el archivo `appliance.kiwi`. KIWI NG detecta y ejecuta automáticamente los scripts cuando se nombran correctamente y se ubican en la ruta adecuada, sin necesidad de hacer referencia explícita a ellos en el archivo de descripción de la imagen.

Para obtener más información sobre los scripts compatibles con KIWI NG, consulte Scripts definidos por el usuario.

Cálculo de mediciones PCR para una AMI personalizada

La utilidad `nitro-tpm-pcr-compute` permite generar las mediciones de referencia para una AMI con capacidad de atestación durante el proceso de compilación, con base en su imagen de núcleo unificado (UKI).

La descripción de la imagen de muestra de Amazon Linux 2023 instala automáticamente la utilidad en la imagen compilada, dentro del directorio `/usr/bin/`. La descripción de imagen de muestra también incluye un script con los comandos necesarios para ejecutar la utilidad y generar las mediciones de referencia durante la compilación de la imagen. Si utiliza la descripción de imagen de muestra, no es necesario instalar la utilidad ni ejecutarla manualmente. Para obtener más información, consulte Compilación de la descripción de imagen de Amazon Linux 2023 de muestra.

Instalación de la utilidad **`nitro-tpm-pcr-compute`**

Si utiliza Amazon Linux 2023, puede instalar la utilidad `nitro-tpm-pcr-compute` desde el repositorio de Amazon Linux de la siguiente manera:

```
sudo yum install aws-nitro-tpm-tools
```

Las herramientas se instalan en el directorio `/usr/bin`.

Uso de la utilidad **`nitro-tpm-pcr-compute`**

La utilidad proporciona un único comando (`nitro-tpm-pcr-compute`) para generar las mediciones de referencia.

Al ejecutar el comando, debe especificar lo siguiente:

- Imagen de núcleo unificado (`UKI.efi`): requerida para el arranque estándar y UEFI.

Para generar las mediciones de referencia de una AMI con capacidad de atestación:

Use el siguiente comando y parámetros:

```
/usr/bin/nitro-tpm-pcr-compute \
--image UKI.efi
```

La utilidad devuelve las mediciones de referencia en el siguiente formato JSON.

```
{
  "Measurements": {
    "HashAlgorithm": "SHA384 { ... }",
    "PCR4": "PCR4_measurement",
    "PCR7": "PCR7_measurement",
    "PCR12": "PCR12_measurement"
  }
}
```

Para un ejemplo práctico sobre cómo usar la utilidad `nitro-tpm-pcr-compute`, consulte el script `edit_boot_install.sh` incluido en la descripción de la imagen de muestra de Amazon Linux 2023.

Preparación de AWS KMS para la atestación

> **Note**
>
> Si debe realizar la atestación ante un servicio de terceros, debe crear sus propios mecanismos personalizados para recibir, analizar y validar los documentos de atestación. Para obtener más información, consulte Validación de un documento de atestación de NitroTPM.

Después de crear su AMI con capacidad de atestación, debe contar con mediciones de referencia que pueda usar para validar las solicitudes provenientes de una instancia de Amazon EC2. AWS KMS proporciona compatibilidad integrada para la atestación con NitroTPM.

Para la clave de AWS KMS utilizada para cifrar los datos confidenciales, agregue una política de claves que permita el acceso únicamente si las solicitudes de API incluyen un documento de verificación con mediciones que coincidan con las mediciones de referencia generadas durante el proceso de creación de la AMI verificable. Utilice las medidas PCR4 y PCR12 para un arranque estándar o las medidas PCR7 para un arranque seguro. Esto garantiza que solo las solicitudes

provenientes de instancias lanzadas con la AMI con capacidad de atestación puedan ejecutar operaciones criptográficas mediante la clave de AWS KMS.

AWS KMS proporciona claves de condición `kms:RecipientAttestation:NitroTPMPCR4`, `kms:RecipientAttestation:NitroTPMPCR7` y `kms:RecipientAttestation:NitroTPMPCR12` que permiten crear condiciones basadas en atestación para las políticas de claves de KMS para NitroTPM. Para obtener más información, consulte Condition keys for NitroTPM.

Por ejemplo, la siguiente política de claves de AWS KMS permite el acceso a la clave únicamente si la solicitud se origina en una instancia con el perfil de instancia `MyEC2InstanceRole` asociado, y si la solicitud incluye un documento de atestación con valores específicos de PCR 4 y PCR 12.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Allow requests from instances with attested AMI only",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/MyEC2InstanceRole"
      },
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateRandom"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEqualsIgnoreCase": {

 "kms:RecipientAttestation:NitroTPMPCR4":"EXAMPLE6b9b3d89a53b13f5dfd14a1049ec0b80a9ae4b159adde4

 "kms:RecipientAttestation:NitroTPMPCR12":"000000000000000000000000000000000000000000000000000
        }
      }
    }
  ]
}
```

Obtención del documento de atestación de NitroTPM

El documento de atestación es un componente esencial del proceso de atestación de NitroTPM. Contiene una serie de mediciones criptográficas que se pueden utilizar para verificar la identidad de la instancia y demostrar que ejecuta únicamente software confiable. Puede utilizar el documento de atestación con AWS KMS, que proporciona compatibilidad integrada para la atestación de NitroTPM, o crear sus propios mecanismos criptográficos de atestación.

La utilidad `nitro-tpm-attest` permite recuperar un documento de atestación de NitroTPM firmado para una instancia de Amazon EC2 durante el tiempo de ejecución.

La descripción de la imagen de muestra de Amazon Linux 2023 instala automáticamente la utilidad en la imagen compilada, dentro del directorio `/usr/bin/`. Esto garantiza que la utilidad esté preinstalada en las instancias que se lanzan con la AMI. No es necesario instalar la utilidad manualmente. Para obtener más información, consulte Compilación de la descripción de imagen de Amazon Linux 2023 de muestra.

Temas

- Instalación de la utilidad nitro-tpm-attest
- Uso de la utilidad nitro-tpm-attest
- Contenido del documento de atestación NitroTPM
- Validación de un documento de atestación de NitroTPM

Instalación de la utilidad **`nitro-tpm-attest`**

Si utiliza Amazon Linux 2023, puede instalar la utilidad `nitro-tpm-attest` desde el repositorio de Amazon Linux de la siguiente manera:

```
sudo yum install aws-nitro-tpm-tools
```

Uso de la utilidad **`nitro-tpm-attest`**

La utilidad proporciona un único comando (`nitro-tpm-attest`) para recuperar el documento de atestación. El comando devuelve el documento de atestación codificado en Concise Binary Object Representation (CBOR) y firmado mediante CBOR Object Signing and Encryption (COSE).

Cuando se ejecuta el comando, es posible especificar los siguientes parámetros opcionales:

- `public-key`: una clave pública que puede utilizar AWS KMS o un servicio externo para cifrar los datos de respuesta antes de su devolución. Esto garantiza que solo el destinatario previsto, que posee la clave privada, pueda descifrar los datos. Por ejemplo, si se realiza una atestación con AWS KMS, el servicio cifra los datos en texto plano con la clave pública incluida en el documento de atestación y devuelve el texto cifrado en el campo `CiphertextForRecipient` de la respuesta. Solo se admiten claves RSA.
- `user-data`: los datos de usuario se pueden utilizar para enviar cualquier información adicional firmada a un servicio externo. Estos datos de usuario se pueden emplear para completar un protocolo acordado entre la instancia solicitante y el servicio externo. No se utiliza para la atestación con AWS KMS.
- `nonce`: el valor nonce se puede emplear para establecer autenticación de desafío y respuesta entre la instancia y el servicio externo, con el fin de ayudar a prevenir ataques de suplantación El uso de un valor nonce permite que el servicio externo verifique que interactúa con una instancia activa y no con un suplantador que reutiliza un documento de atestación antiguo. No se utiliza para la atestación con AWS KMS.

Recuperación del documento de atestación

Utilice el siguiente comando y parámetros opcionales:

```
/usr/bin/nitro-tpm-attest \
--public-key rsa_public_key \
--user-data user_data \
--nonce nonce
```

Para un ejemplo completo que muestra cómo generar un par de claves RSA y cómo solicitar una atestación con la clave pública, consulte el repositorio de GitHub nitro-tpm-attest.

Contenido del documento de atestación NitroTPM

Se genera un documento de atestación mediante NitroTPM, y este se firma a través del hipervisor Nitro. Incluye una serie de valores de registros de configuración de plataforma (PCR) relacionados con una instancia de Amazon EC2. Los siguientes PCR se incluyen en el documento de atestación:

> **Important**
>
> Los PCR0 y PCR1 se utilizan generalmente para medir el código de arranque inicial, que está controlado por AWS. Para permitir actualizaciones seguras del código de arranque temprano, estos PCR siempre contienen valores constantes.

- `PCR0`: código ejecutable del firmware del sistema principal
- `PCR1`: datos del firmware del sistema principal
- `PCR2`: código ejecutable ampliado o conectable
- `PCR3`: datos de firmware ampliados o conectables
- `PCR4`: código del administrador de arranque
- `PCR5`: código de configuración del administrador de arranque, datos y tabla de particiones GPT
- `PCR6`: especificaciones del fabricante de la plataforma del host
- `PCR7`: política de arranque seguro
- `PCR8 - 15`: definido para su uso por el sistema operativo estático
- `PCR16`: depuración
- `PCR23`: compatibilidad con aplicaciones

Los PCR4, PCR7 y PCR12 se utilizan específicamente para validar que una instancia se haya lanzado con una AMI verificable. PCR4 y PCR12 se pueden utilizar para validar con el arranque estándar, mientras que PCR7 se puede utilizar para validar con el arranque seguro.

- PCR4 (código del administrador de arranque): cuando una instancia se inicia, NitroTPM crea valores hash criptográficos de todos los binarios ejecutados por su entorno UEFI. En las AMI con capacidad de atestación, estos binarios de arranque incorporan valores hash que impiden la carga futura de binarios que no tengan coincidencias. De este modo, el valor hash del binario de arranque único puede describir con precisión qué código ejecutará una instancia.
- PCR7 (política de arranque seguro): los binarios de arranque UEFI se pueden firmar con una clave de firma de arranque seguro UEFI. Cuando el arranque seguro UEFI está habilitado, UEFI impedirá la ejecución de binarios de arranque UEFI que no coincidan con la política configurada. PCR7 contiene un valor hash de la política de arranque seguro UEFI de la instancia.

  Si necesita mantener una única política de KMS que persista entre actualizaciones de instancias, puede crear una política que se valide frente a PCR7 para validar un certificado de arranque

seguro UEFI. Durante la creación de una AMI con capacidad de atestación, puede firmar el binario de arranque con el certificado e instalarlo como el único certificado permitido en los datos UEFI de la AMI. Tenga en cuenta que este modelo requiere generar un nuevo certificado, instalarlo en la política y actualizar las AMI si desea impedir que las instancias iniciadas a partir de AMI antiguas (no confiables) superen la validación de la política de KMS.

- PCR12: Contiene el hash de la línea de comandos que se pasa al binario de arranque UEFI. Se requiere junto con el PCR4 para el arranque estándar a fin de verificar que no se ha modificado la línea de comandos.

Validación de un documento de atestación de NitroTPM

> **Note**
>
> Este tema está dirigido a los usuarios que utilizan un servicio de administración de claves de terceros y necesitan crear sus propios mecanismos de validación de documentos de atestación.

Este tema ofrece una descripción detallada de todo el flujo de atestación de NitroTPM. También aborda lo que genera el sistema AWS Nitro cuando se solicita un documento de atestación y explica cómo un servicio de administración de claves debe procesar dicho documento.

Temas

- El documento de atestación
- Validación del documento de atestación

El propósito de la atestación es demostrar que una instancia es una entidad confiable, con base en el código y la configuración que ejecuta. La raíz de confianza de la instancia reside dentro del sistema AWS Nitro, que proporciona documentos de atestación.

Los documentos de atestación están firmados por la infraestructura de clave pública (PKI) de atestación de AWS Nitro, que incluye una autoridad certificadora publicada que se puede incorporar a cualquier servicio.

El documento de atestación

Los documentos de atestación se codifican en la representación concisa de objetos binarios (CBOR) y se firman mediante el esquema de firma y cifrado de objetos CBOR (COSE).

Para obtener más información sobre CBOR, consulte RFC 8949: Representación concisa de objetos binarios (CBOR).

Especificación del documento de atestación

A continuación se muestra la estructura de un documento de atestación.

```
AttestationDocument = {
    module_id: text,                    ; issuing Nitro hypervisor module ID
    timestamp: uint .size 8,            ; UTC time when document was created, in
                                        ; milliseconds since UNIX epoch
    digest: digest,                     ; the digest function used for calculating the
                                        ; register values
    nitrotpm_pcrs: { + index => pcr },  ; map of PCRs at the moment the Attestation
 Document was generated
    certificate: cert,                  ; the public key certificate for the public
 key
                                        ; that was used to sign the Attestation
 Document
    cabundle: [* cert],                 ; issuing CA bundle for infrastructure
 certificate
    ? public_key: user_data,            ; an optional DER-encoded key the attestation
                                        ; consumer can use to encrypt data with
    ? user_data: user_data,             ; additional signed user data, defined by
 protocol
    ? nonce: user_data,                 ; an optional cryptographic nonce provided by
 the
                                        ; attestation consumer as a proof of
 authenticity
}

cert = bytes .size (1..1024)       ; DER encoded certificate
user_data = bytes .size (0..1024)
pcr = bytes .size (32/48/64)       ; PCR content
index = 0..31
digest = "SHA384"
```

Los parámetros opcionales del documento de atestación (`public_key`, `user_data` y `nonce`) se pueden utilizar para establecer un protocolo de validación personalizado entre una instancia que realiza la atestación y el servicio externo.

Validación del documento de atestación

Cuando se solicita un documento de atestación al hipervisor Nitro, se recibe un blob binario que contiene el documento de atestación firmado. El documento de atestación firmado es un objeto codificado en CBOR y firmado en COSE (mediante la estructura de firma COSE_Sign1). El proceso general de validación incluye los siguientes pasos:

1. Decodificar el objeto CBOR y asignarlo a una estructura COSE_Sign1.
2. Extraer el documento de atestación de la estructura COSE_Sign1.
3. Verificar la cadena de certificados.
4. Asegurarse de que el documento de atestación esté firmado correctamente.

Los documentos de atestación se firman mediante la infraestructura de clave pública de atestación (PKI) de AWS Nitro, que incluye un certificado raíz para las particiones comerciales de AWS. El certificado raíz se puede descargar desde https://aws-nitro-enclaves.amazonaws.com/AWS_NitroEnclaves_Root-G1.zip y se puede verificar con la siguiente huella digital.

```
64:1A:03:21:A3:E2:44:EF:E4:56:46:31:95:D6:06:31:7E:D7:CD:CC:3C:17:56:E0:98:93:F3:C6:8F:79:BB:5B
```

El certificado raíz se basa en una clave privada de una entidad de certificación privada de AWS Gestor de certificados (AWS Privada CA) y tiene una vigencia de 30 años. El asunto de la PCA tiene el siguiente formato.

```
CN=aws.nitro-enclaves, C=US, O=Amazon, OU=AWS
```

Temas

- COSE y CBOR
- Validez semántica
- Validez del certificado
- Validez de la cadena de certificados

COSE y CBOR

Por lo general, la estructura de firma COSE_Sign1 se utiliza cuando solo se aplica una firma a un mensaje. Los parámetros relacionados con el contenido y la firma se ubican en el encabezado protegido, en lugar de utilizar la separación propia de COSE_Sign. La estructura se puede codificar como etiquetada o sin etiquetar, según el contexto en el que se use. Una estructura COSE_Sign1 etiquetada se identifica mediante la etiqueta CBOR 18.

El objeto CBOR que contiene el cuerpo, la firma y la información sobre ambos se denomina estructura COSE_Sign1. La estructura COSE_Sign1 es un arreglo CBOR. El arreglo incluye los siguientes campos.

```
[
  protected:   Header,
  unprotected: Header,
  payload:     This field contains the serialized content to be signed,
  signature:   This field contains the computed signature value.
]
```

En el contexto de un documento de atestación, el arreglo incluye lo siguiente.

```
18(/* COSE_Sign1 CBOR tag is 18 */
    {1: -35}, /* This is equivalent with {algorithm: ECDS 384} */
    {}, /* We have nothing in unprotected */
    $ATTESTATION_DOCUMENT_CONTENT /* Attestation Document */,
    signature /* This is the signature */
)
```

Para obtener más información sobre CBOR, consulte RFC 8949: Representación concisa de objetos binarios (CBOR).

Validez semántica

Un documento de atestación siempre contiene su paquete de entidades de certificación (CA) en el siguiente orden.

```
[ ROOT_CERT - INTERM_1 - INTERM_2 .... - INTERM_N]
      0          1          2             N - 1
```

Se debe tener en cuenta este orden, ya que algunas herramientas existentes, como CertPath de Java (de la guía del programador de la API de PKI de Java), pueden requerir que se ordenen de manera diferente.

Para validar los certificados, inicie desde el paquete de entidades de certificación (CA) del documento de atestación y genere la cadena necesaria, donde `TARGET_CERT` corresponde al certificado dentro del documento de atestación.

```
[TARGET_CERT, INTERM_N, ..... , INTERM_2, INTERM_1, ROOT_CERT]
```

Validez del certificado

Para todos los certificados de la cadena, se debe asegurar de que la fecha actual se encuentre dentro del período de validez especificado en el certificado.

Validez de la cadena de certificados

En general, puede ser necesaria una cadena compuesta por varios certificados, que incluya un certificado del propietario de la clave pública firmado por una entidad de certificación, y cero o más certificados adicionales de entidades de certificación firmados por otras entidades de certificación. Dichas cadenas, denominadas rutas de certificación, son necesarias porque un usuario de clave pública solo se inicializa con un número limitado de claves públicas de entidades de certificación de confianza. Los procedimientos de validación de rutas de certificación para la infraestructura de clave pública (PKI) de Internet se basan en el algoritmo definido en X.509. El procesamiento de rutas de certificación verifica la vinculación entre el nombre distinguido del sujeto o el nombre alternativo del sujeto, y la clave pública del sujeto. La vinculación está limitada por las restricciones especificadas en los certificados que componen la ruta y por las entradas definidas por la parte que confía. Las extensiones de restricciones básicas y de políticas permiten que la lógica de procesamiento de rutas de certificación automatice el proceso de toma de decisiones.

> **Note**
>
> CRL debe estar desactivado al realizar la validación.

En Java, al partir de la ruta raíz y de la cadena de certificados generada, la validación de la cadena se realiza de la siguiente manera.

```
validateCertsPath(certChain, rootCertficate) {
```

```
    /* The trust anchor is the root CA to trust */
    trustAnchors.add(rootCertificate);

    /* We need PKIX parameters to specify the trust anchors
     * and disable the CRL validation
     */
    validationParameters = new PKIXParameters(trustAnchors);
    certPathValidator = CertPathValidator.getInstance(PKIX);
    validationParameters.setRevocationEnabled(false);

    /* We are ensuring that certificates are chained correctly */
    certPathValidator.validate(certPath, validationParameters);
}
```

Integración de con AWS KMS

La instancia debe tener una aplicación capaz de efectuar solicitudes de API AWS KMS con el documento de atestación obtenido del NitroTPM. Cuando se efectúa una solicitud con un documento de atestación, AWS KMS valida las mediciones contenidas en el documento de atestación frente a las mediciones de referencia definidas en la política de claves de KMS. Las solicitudes se permiten únicamente si las mediciones del documento de atestación coinciden con las mediciones de referencia establecidas en la política de claves de KMS.

Cuando se llama a las operaciones de API Decrypt, DeriveSharedSecret, GenerateDataKey, GenerateDataKeyPair o GenerateRandom con un documento de atestación, dichas API cifran el texto plano en la respuesta mediante la clave pública del documento de atestación y devuelven texto cifrado en lugar de texto plano. Este texto cifrado solo se puede descifrar mediante la clave privada correspondiente que se generó en la instancia.

Para obtener más información, consulte Atestación criptográfica para NitroTPM en la Guía del desarrollador de AWS Key Management Service.

> **Note**
>
> Si debe realizar la atestación ante un servicio de terceros, debe crear sus propios mecanismos personalizados para recibir, analizar y validar los documentos de atestación. Para obtener más información, consulte Validación de un documento de atestación de NitroTPM.

Cómo aislar los datos de operadores propios

El sistema AWS Nitro no tiene acceso de operador. No existe ningún mecanismo que permita que un sistema o una persona de AWS inicie sesión en los hosts de Amazon EC2 Nitro, acceda a la memoria de las instancias de EC2 ni a los datos de clientes almacenados en el almacenamiento cifrado local de las instancias o en los volúmenes cifrados de Amazon EBS.

Cuando se trata de información altamente confidencial, puede considerar restringir el acceso a esa información para evitar que incluso operadores propios accedan a la instancia de EC2.

Es posible crear AMI personalizadas con capacidad de atestación configuradas para proporcionar un entorno de computación aislado. La configuración de la AMI depende de la carga de trabajo y de los requisitos de la aplicación. Tenga en cuenta estas prácticas recomendadas al crear una AMI para establecer un entorno de computación aislado.

- Elimine todos los accesos interactivos para impedir que los operadores o usuarios accedan a la instancia.
- Asegúrese de que en la AMI solo se incluyan software y código confiables.
- Configure un firewall de red dentro de la instancia para bloquear el acceso.
- Garantice estados de solo lectura e inmutables para todos los sistemas de almacenamiento y archivos.
- Limite el acceso a las instancias únicamente a las llamadas a la API que estén autenticadas, autorizadas y registradas.

Actualización de AMI con capacidad de atestación sin acceso interactivo

Una vez que se lanza una instancia mediante una AMI con un entorno de computación aislado, no existe forma de que ningún usuario ni operador se conecte a la instancia. Esto significa que no hay manera de instalar ni actualizar ningún software en la instancia después de su lanzamiento.

Si se requiere instalar un nuevo software o realizar una actualización, debe crear una nueva AMI con capacidad de atestación que incluya el software o las actualizaciones necesarias. Luego, utilice esa AMI para lanzar una nueva instancia o para reemplazar el volumen raíz de la instancia original. Cualquier cambio de software realizado en la AMI generará un nuevo valor hash.

Las siguientes acciones provocarán un cambio en las mediciones de referencia del documento de atestación de NitroTPM:

- Detención e inicio de una instancia lanzada con una AMI con capacidad de atestación
- Realización de un reemplazo del volumen raíz con una AMI diferente

Si realiza cualquiera de estas acciones, debe actualizar el servicio de atestación con las nuevas mediciones de referencia. Por ejemplo, debe actualizar la política de claves de KMS con las nuevas mediciones de referencia si usa AWS KMS para la atestación.

Una instancia conserva su material de claves NitroTPM durante todo el ciclo de vida de la instancia y lo mantiene a través de las operaciones de detención, inicio y reemplazo del volumen raíz.

Credential Guard para instancias de Windows

El sistema AWS Nitro es compatible con Credential Guard para instancias de Windows de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Credential Guard es una característica de seguridad basada en la virtualización (VBS) de Windows que permite crear entornos aislados para proteger los activos de seguridad, como las credenciales de usuario de Windows y el cumplimiento de la integridad del código, más allá de las protecciones del kernel de Windows. Al ejecutar instancias de EC2 de Windows, Credential Guard utiliza el sistema AWS Nitro para evitar que las credenciales de inicio de sesión de Windows se extraigan de la memoria del sistema operativo.

Contenido

- Requisitos previos
- Lanzamiento de una instancia compatible
- Cómo desactivar la integridad de memoria
- Cómo activar Credential Guard
- Cómo comprobar que Credential Guard se esté ejecutando

Requisitos previos

Su instancia de Windows debe cumplir con los siguientes requisitos previos para utilizar Credential Guard.

Imágenes de máquina de Amazon (AMI)

> La AMI debe estar preconfigurada para habilitar NitroTPM y el UEFI Secure Boot. Para obtener más información acerca de las AMI, consulte the section called “Requisitos”.

Integridad de memoria

No se admite la integridad de memoria, también conocida como integridad del código del hipervisor (HVCI) o integridad de código aplicado por hipervisor. Antes de activar Credential Guard, debe asegurarse de que esta característica esté deshabilitada. Para obtener más información, consulte Cómo desactivar la integridad de memoria.

Tipos de instancias

Los siguientes tipos de instancias admiten Credential Guard en todos los tamaños excepto que se indique otra cosa: `C5`, `C5d`, `C5n`, `C6i`, `C6id`, `C6in`, `C7i`, `C7i-flex`, `M5`, `M5d`, `M5dn`, `M5n`, `M5zn`, `M6i`, `M6id`, `M6idn`, `M6in`, `M7i`, `M7i-flex`, `R5`, `R5b`, `R5d`, `R5dn`, `R5n`, `R6i`, `R6id`, `R6idn`, `R6in` `R7i`, `R7iz`, `T3`.

> **Note**
>
> - Si bien NitroTPM tiene algunos tipos de instancia obligatorios en común, el tipo de instancia debe ser uno de los tipos anteriores para que sea compatible con Credential Guard.
> - No se admite Credential Guard en lo siguiente:
>   - instancias Bare Metal.
>   - Los siguientes tipos de instancias admiten EFA: `C7i.48xlarge`, `M7i.48xlarge` y `R7i.48xlarge`.

Para obtener más información acerca de los tipos de instancias, consulte la Guía de tipos de instancias de Amazon EC2.

Lanzamiento de una instancia compatible

Puede utilizar la consola de Amazon EC2 o AWS Command Line Interface (AWS CLI) para iniciar una instancia que sea compatible con Credential Guard. Necesitará un ID de AMI compatible para iniciar la instancia, que sea único para cada Región de AWS.

> **Tip**
>
> Puede utilizar el siguiente enlace para descubrir y iniciar instancias con AMI compatibles proporcionadas por Amazon en la consola de Amazon EC2:

https://console.aws.amazon.com/ec2/v2/home?#Images:visibility=public-images;v=3;search=:TPM-Windows_Server;ownerAlias=amazon

Console

Cómo lanzar una instancia

Siga estos pasos para lanzar una instancia y especificar un tipo de instancia compatible y una AMI de Windows preconfigurada.

AWS CLI

Cómo lanzar una instancia

Utilice el comando run-instances para lanzar una instancia con un tipo de instancia compatible y una AMI de Windows preconfigurada.

```
aws ec2 run-instances \
    --image-id resolve:ssm:/aws/service/ami-windows-latest/TPM-Windows_Server-2022-English-Full-Base \
    --instance-type c6i.large \
    --region us-east-1 \
    --subnet-id subnet-0abcdef1234567890
    --key-name key-name
```

PowerShell

Cómo lanzar una instancia

Utilice el comando New-EC2Instance para lanzar una instancia con un tipo de instancia compatible y una AMI de Windows preconfigurada.

```
New-EC2Instance `
    -ImageId resolve:ssm:/aws/service/ami-windows-latest/TPM-Windows_Server-2022-English-Full-Base `
    -InstanceType c6i.large `
    -Region us-east-1 `
    -SubnetId subnet-0abcdef1234567890 `
    -KeyName key-name
```

Cómo desactivar la integridad de memoria

Puede utilizar el Editor de políticas de grupo local para desactivar la integridad de memoria en los escenarios compatibles. Se puede aplicar la siguiente instrucción para cada parámetro de configuración de la Protección basada en la virtualización de la integridad del código:

- Habilitada sin bloqueo: modifique la configuración a Desactivada para desactivar la integridad de memoria.
- Habilitada con bloqueo UEFI: la integridad de memoria se ha habilitado con el bloqueo UEFI. La integridad de memoria no se puede desactivar una vez que se haya habilitado con el bloqueo UEFI. Recomendamos crear una nueva instancia con la integridad de memoria desactivada y terminar la instancia no compatible si no está en uso.

Para desactivar la integridad de memoria con el Editor de políticas de grupos locales

1. Conéctese a su instancia como una cuenta de usuario con privilegios de administrador mediante el protocolo de escritorio remoto (RDP). Para obtener más información, consulte the section called “Conexión mediante un cliente de RDP”.
2. Abra el menú Inicio y busque **`cmd`** para abrir un símbolo del sistema.
3. Ejecute el siguiente comando para abrir el editor de políticas de grupo local: `gpedit.msc`
4. En el editor de políticas de grupo local, elija Configuración del equipo, Plantillas administrativas, Sistema, Device Guard.
5. Seleccione Activar seguridad basada en la virtualización y, a continuación, seleccione Editar configuración de políticas.
6. Abra el menú desplegable de configuración para Protección basada en la virtualización de la integridad de código, elija Desactivada y, a continuación, seleccione Aplicar.
7. Reinicie la instancia para aplicar los cambios.

Cómo activar Credential Guard

Después de iniciar una instancia de Windows con un tipo de instancia y una AMI compatibles, y tras confirmar que se ha desactivado la integridad de memoria, puede activar Credential Guard.


> **Important**
>
> Se requieren privilegios de administrador para realizar los siguientes pasos para activar Credential Guard.

Para activar Credential Guard

1. Conéctese a su instancia como una cuenta de usuario con privilegios de administrador mediante el protocolo de escritorio remoto (RDP). Para obtener más información, consulte the section called “Conexión mediante un cliente de RDP”.
2. Abra el menú Inicio y busque **`cmd`** para abrir un símbolo del sistema.
3. Ejecute el siguiente comando para abrir el editor de políticas de grupo local: `gpedit.msc`
4. En el editor de políticas de grupo local, elija Configuración del equipo, Plantillas administrativas, Sistema, Device Guard.
5. Seleccione Activar seguridad basada en la virtualización y, a continuación, seleccione Editar configuración de políticas.
6. Elija Habilitado en el menú Activar seguridad basada en la virtualización.
7. En Seleccionar nivel de seguridad de la plataforma, elija Arranque seguro y protección DMA.
8. En Configuración de Credential Guard, elija Habilitada con bloqueo de UEFI.

   > **Note**
   >
   > Las configuraciones de política restantes no son necesarias para habilitar Credential Guard y se pueden dejar como No configuradas.

   La siguiente imagen muestra los ajustes de VBS configurados como se ha descrito anteriormente:



9. Reinicie la instancia para aplicar la configuración.

Cómo comprobar que Credential Guard se esté ejecutando


Puede utilizar la herramienta Información del sistema de Microsoft (`Msinfo32.exe`) para confirmar que Credential Guard se esté ejecutando.

> **Important**
>
> Primero debe reiniciar la instancia para terminar de aplicar la configuración de políticas necesaria para habilitar Credential Guard.

Para comprobar que Credential Guard se esté ejecutando

1. Conéctese a la instancia mediante el protocolo de escritorio remoto (RDP). Para obtener más información, consulte the section called “Conexión mediante un cliente de RDP”.
2. Dentro de la sesión RDP de su instancia, abra el menú Inicio y busque **`cmd`** para abrir un símbolo del sistema.
3. Para abrir Información del sistema ejecute el siguiente comando: `msinfo32.exe`
4. La herramienta Información del sistema de Microsoft muestra los detalles de la configuración de VBS. Junto a Servicios de seguridad basados en la virtualización, confirme que Credential Guard aparezca como En ejecución.

   La siguiente imagen muestra que VBS se está ejecutando, como se ha descrito anteriormente:



Acceso a Amazon EC2 mediante un punto de conexión de VPC de interfaz.

Para mejorar la posición de seguridad de su VPC, cree una conexión privada entre los recursos de la VPC y la API de Amazon EC2. Puede acceder a la API de Amazon EC2 como si estuviera en su VPC, sin el uso de una puerta de enlace de Internet, un dispositivo NAT, una conexión VPN o una conexión Direct Connect. Las instancias de EC2 de la VPC no necesitan direcciones IP públicas para acceder a la API de Amazon EC2.

Para obtener más información, consulte Acceso a Servicios de AWS a través de AWS PrivateLink en la Guía de AWS PrivateLink.

Contenido

- Creación de un punto de conexión de la VPC de tipo interfaz

- Creación de una política de punto de conexión

Creación de un punto de conexión de la VPC de tipo interfaz

Cree un punto de conexión para Amazon EC2 con el siguiente nombre de servicio:

- com.amazonaws.*región*.ec2: crea un punto de conexión para las acciones de la API de Amazon EC2.

Para obtener más información, consulte Acceder a Servicio de AWS a través de un punto de conexión de VPC de interfaz en la Guía de AWS PrivateLink.

Creación de una política de punto de conexión

Una política de punto de conexión es un recurso de IAM que puede adjuntar al punto de conexión de su interfaz. La política de punto de conexión predeterminada permite acceso completo a la API de Amazon EC2 a través del punto de conexión de interfaz. Para controlar el acceso permitido a la API de Amazon EC2 desde la VPC, adjunte una política de punto de conexión personalizada al punto de conexión de interfaz.

Una política de punto de conexión especifica la siguiente información:

- Las entidades principales que pueden realizar acciones.
- Las acciones que se pueden realizar.
- El recurso en el que se pueden realizar las acciones.

> **Important**
>
> Cuando se aplica una política no predeterminada a un punto de conexión de VPC de interfaz de Amazon EC2, es posible que algunas solicitudes de API que produzcan un error, como aquellas que fallan a partir de `RequestLimitExceeded`, no estén registradas en AWS CloudTrail o Amazon CloudWatch.

Para obtener más información, consulte Control del acceso a los servicios con puntos de conexión de la VPC en la Guía del usuario de AWS PrivateLink.

En el ejemplo siguiente se muestra una política de punto de conexión de VPC que deniega el permiso para crear volúmenes no cifrados o para lanzar instancias con volúmenes no cifrados. La política de ejemplo también concede permiso para realizar todas las demás acciones de Amazon EC2.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
    {
        "Action": "ec2:*",
        "Effect": "Allow",
        "Resource": "*",
        "Principal": "*"
    },
    {
        "Action": [
            "ec2:CreateVolume"
        ],
        "Effect": "Deny",
        "Resource": "*",
        "Principal": "*",
        "Condition": {
            "Bool": {
                "ec2:Encrypted": "false"
            }
        }
    },
    {
        "Action": [
            "ec2:RunInstances"
        ],
        "Effect": "Deny",
        "Resource": "*",
        "Principal": "*",
        "Condition": {
            "Bool": {
                "ec2:Encrypted": "false"
            }
        }
    }]
```

```
}
```

Opciones de almacenamiento para sus instancias de Amazon EC2

Amazon EC2 le ofrece opciones de almacenamiento de datos flexibles, rentables y de fácil uso para sus instancias. Cada opción presenta una combinación exclusiva de rendimiento y durabilidad. Las opciones de almacenamiento se pueden utilizar de forma independiente o combinadas para ajustarse a sus requisitos.

Almacenamiento en bloque

- Amazon EBS: Amazon EBS ofrece volúmenes de almacenamiento por bloques duraderos que se pueden asociar y desasociar de las instancias. También puede asociar varios volúmenes de EBS a una instancia. Un volumen de EBS persiste independientemente de la duración de la instancia asociada. Puede cifrar sus volúmenes de EBS. Para mantener una copia de seguridad de los datos, puede crear instantáneas de los volúmenes de EBS. Las instantáneas se almacenan en Amazon S3. Puede crear un volumen de EBS a partir de una instantánea.
- Almacenamiento de nivel de bloques temporal del almacén de instancias para las instancias de EC2: el almacén de instancias ofrece un almacenamiento por bloques temporal para las instancias. El número, el tamaño y el tipo de volúmenes del almacén de instancias vienen determinados por el tipo y el tamaño de la instancia. Los datos de un volumen del almacén de instancias solo se mantienen durante la vida de la instancia asociada; si una instancia se detiene, se termina o se pone en hibernación, se perderán los datos de los volúmenes del almacén de instancias.

Almacenamiento de objetos

- Amazon S3: Amazon S3 ofrece acceso a una infraestructura de almacenamiento de datos fiable y económica. Se ha diseñado para facilitar la computación escalable basada en web, al hacer posible que almacene y recupere cualquier cantidad de datos, en cualquier momento, desde Amazon EC2 o desde cualquier lugar de la web. Por ejemplo, puede utilizar Amazon S3 para almacenar copias de seguridad de los datos y las aplicaciones. Amazon EC2 utiliza Amazon S3 para almacenar instantáneas de EBS y AMI basadas en Amazon S3.

Almacenamiento de archivos

- Amazon EFS (Solo en instancias de Linux): Amazon EFS proporciona almacenamiento de archivos escalable para su uso con Amazon EC2. Puede crear un sistema de archivos de EFS y configurar las instancias para montar el sistema de archivos. Puede usar un sistema de


archivos de EFS como un origen de datos común para aplicaciones y cargas de trabajo que se ejecutan en varias instancias.

- Amazon FSx: con Amazon FSx, puede iniciar, ejecutar y escalar sistemas de archivos de alto rendimiento con numerosas características en la nube. Amazon FSx es un servicio totalmente administrado que admite una amplia gama de cargas de trabajo. Puede elegir entre estos sistemas de archivos más utilizados: Lustre, NetApp ONTAP, OpenZFS y Windows File Server.

Almacenamiento en caché de archivos

- Utilización de Amazon File Cache con instancias de Amazon EC2: Amazon File Cache proporciona una caché temporal de alto rendimiento en AWS para procesar los datos de los archivos. La memoria caché proporciona acceso a datos de lectura y escritura a fin de computar cargas de trabajo en Amazon EC2 con latencias inferiores a un milisegundo, hasta cientos de GBps de rendimiento y hasta millones de IOPS.

En el siguiente gráfico se muestra la relación entre estas opciones de almacenamiento y su instancia.



AWSPrecios de almacenamiento de

Abra Precios de AWS, desplácese hasta Precio de los productos de AWS y seleccione Almacenamiento. Elija el producto de almacenamiento para abrir su página de precios.

Almacenamiento persistente en bloques de Amazon EBS para instancias de Amazon EC2

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) proporciona recursos de almacenamiento en bloque de alto rendimiento y escalables que se pueden utilizar con instancias de Amazon EC2. Con Amazon EBS, puede crear y administrar los siguientes recursos de almacenamiento en bloque:

- Volúmenes de Amazon EBS: son volúmenes de almacenamiento que se adjuntan a las instancias de Amazon EC2. Después de asociar un volumen a una instancia, puede usarlo de la misma manera que cualquier otro almacenamiento en bloque. La instancia puede interactuar con el volumen tal y como lo haría con una unidad local.
- Instantáneas de Amazon EBS: son copias de seguridad puntuales de los volúmenes de Amazon EBS que persisten independientemente del volumen en sí. Puede crear instantáneas para hacer una copia de seguridad de los datos en sus volúmenes de Amazon EBS. A continuación, podrá restaurar volúmenes nuevos a partir de esas instantáneas en cualquier momento.

Puede crear y asociar volúmenes de EBS a una instancia durante la inicialización, y puede crear y asociar volúmenes de EBS a una instancia en cualquier momento después de la inicialización. También puede aumentar el tamaño o el rendimiento de sus volúmenes de EBS sin desasociar el volumen ni reiniciar la instancia.

Puede crear instantáneas de EBS a partir de un volumen en cualquier momento tras su creación. Puede usar instantáneas de EBS para hacer una copia de seguridad de los datos almacenados en sus volúmenes. A continuación, puede utilizar esas instantáneas para restaurar los volúmenes al instante o para migrar datos entre Cuentas de AWS, regiones de AWS o zonas de disponibilidad. Puede utilizar Amazon Data Lifecycle Manager o AWS Backup para automatizar la creación, retención y eliminación de instantáneas de EBS.

Los proveedores de servicios, como el modo automático de Amazon EKS, se encargan de administrar el volumen de EBS administrado. No puede modificar directamente la configuración de un volumen de EBS administrado. Los volúmenes de EBS administrados se identifican con un valor verdadero en el campo Administrado. Para obtener más información, consulte Instancias administradas por Amazon EC2.

Para obtener más información sobre cómo trabajar con volúmenes e instantáneas, consulte la Guía del usuario de Amazon EBS.

Límites de volumen de Amazon EBS para las instancias de Amazon EC2

La cantidad máxima de volúmenes de Amazon EBS que puede adjuntar a una instancia depende del tipo y tamaño de la instancia. Si usted supera el límite de volúmenes adjuntos para una instancia, la solicitud de adjunto fallará y mostrará el error `AttachmentLimitExceeded`.

Al determinar cuántos volúmenes adjuntar a la instancia, debe tener en cuenta si necesita un mayor ancho de banda de E/S o una mayor capacidad de almacenamiento.

Ancho de banda frente a capacidad

Para obtener casos de uso de ancho de banda uniformes y predecibles, utilice instancias optimizadas para Amazon EBS con volúmenes de SSD de uso general o volúmenes de SSD de IOPS aprovisionadas. Para un máximo rendimiento, iguale las IOPS que ha aprovisionado para sus volúmenes con el ancho de banda disponible para su tipo de instancia.

En configuraciones RAID, puede notar que las matrices superiores a 8 volúmenes reducen el rendimiento, debido a un aumento del trabajo de E/S. Pruebe el rendimiento de su aplicación individual y ajústelo cuanto sea necesario.

Contenido

- Límites de volumen para las instancias basadas en Nitro System
  - Límite de volúmenes dedicados de EBS
  - Límite de volúmenes compartidos de EBS
- Límites de volumen para instancias basadas en Xen
  - Instancias de Linux
  - instancias de Windows

Límites de volumen para las instancias basadas en Nitro System

Los límites de volumen de las instancias basadas en Nitro System dependen del tipo de instancia. Algunos tipos de instancias de Nitro tienen un límite de volúmenes dedicados de EBS, mientras que la mayoría tienen un límite de volúmenes compartidos. Para ver los límites de asociación de volúmenes para cada tipo de instancia, consulte lo siguiente:

- Especificaciones de Amazon EBS: de uso general
- Especificaciones de Amazon EBS: optimizadas para la computación

- Especificaciones de Amazon EBS: optimizadas para memoria
- Especificaciones de Amazon EBS: optimizadas para almacenamiento
- Especificaciones de Amazon EBS: de computación acelerada
- Especificaciones de Amazon EBS: computación de alto rendimiento
- Especificaciones de Amazon EBS: de generación anterior

Límite de volúmenes dedicados de EBS

Los siguientes tipos de instancias de Nitro tienen un límite de volúmenes dedicados de EBS que varía según el tamaño de la instancia. El límite no se comparte con los archivos adjuntos de otros dispositivos. En otras palabras, puede asociar cualquier cantidad de volúmenes de EBS hasta el límite de volúmenes asociados, independientemente de la cantidad de dispositivos asociados, como los volúmenes del almacén de instancias de NVMe y las interfaces de red.

- De uso general: M7a | M7i | M7i-flex | M8a | M8azn | M8g | M8gb | M8gd | M8gn | M8i | M8id | M8i-flex | M8in | M8idn | M8ine | M8ib | M8idb | M9g | M9gd
- Optimizadas para la computación: C7a | C7i | C7i-flex | C8a | C8g | C8gb | C8gd | C8gn | C8i | C8id | C8i-flex | C8in | C8ine | C8ib | C9g | C9gd
- Optimizadas para memoria: R7a | R7i | R7iz | R8a | R8g | R8gb | R8gd | R8gn | R8i | R8id | R8i-flex | R8in | R8idn | R8ib | R8idb | R9g | R9gd | U7i-6tb | U7i-8tb | U7i-12tb | U7in-16tb | U7in-24tb | U7in-32tb | U7inh-32tb | X8g | X8aedz | X8i
- Optimizadas para el almacenamiento: I7i | I7ie | I8g | I8ge
- Computación acelerada: F2 | G6 | G6e | G6f | Gr6 | Gr6f | G7 | G7e | P4d | P4de | P5 | P5e | P5en | P6-B200 | P6-B300 | P6e-GB200 | Trn2 | Trn2u
- De computación de alto rendimiento: Hpc7a | Hpc8a

Límite de volúmenes compartidos de EBS

Todos los demás tipos de instancia de Nitro (que no se muestran en Límite de volúmenes dedicados de EBS) tienen un límite de adición de volumen que se comparte entre los volúmenes de Amazon EBS, las interfaces de red y los volúmenes de almacén de instancias de NVMe. Puede adjuntar cualquier cantidad de volúmenes de Amazon EBS hasta ese límite, menos la cantidad de interfaces de red conectadas y los volúmenes del almacén de instancias de NVMe. Tenga en cuenta que cada instancia debe tener al menos una interfaz de red y que los volúmenes del almacén de instancias de NVMe se adjuntan automáticamente en el momento de la inicialización.

La mayoría de las instancias de Nitro admite un máximo de 28 volúmenes asociados. En los siguientes ejemplos se muestra cómo calcular cuántos volúmenes de EBS puede asociar.

Ejemplos

- Con una instancia `m5.xlarge` que solo tenga la interfaz de red principal, puede asociar 27 volúmenes de EBS.

  28 volúmenes - 1 interfaz de red = 27
- Con una instancia `m5.xlarge` que tenga dos interfaces de red adicionales, puede asociar 25 volúmenes de EBS.

  28 volúmenes - 3 interfaces de red = 25
- Con una instancia `m5d.xlarge` que tenga dos interfaces de red adicionales, puede asociar 24 volúmenes de EBS.

  28 volúmenes - 3 interfaces de red -1 volumen de almacén de instancias NVMe = 24

Límites de volumen para instancias basadas en Xen

Los límites de volúmenes de las instancias basadas en Xen, como T2, dependen del sistema operativo.

Para obtener más información, consulte Instancias basadas en Xen.

Instancias de Linux

Adjuntar más de 40 volúmenes a una instancia de Linux basada en Xen puede provocar errores de arranque. Tenga en cuenta que esta cantidad incluye el volumen raíz, además de cualquier volumen de almacén de instancias asociado y los volúmenes de Amazon EBS.

Si tiene problemas de arranque en una instancia con un gran número de volúmenes, detenga la instancia, quite los volúmenes que no sean esenciales para el proceso de arranque, arranque la instancia y vuelva a adjuntar los volúmenes después de que la instancia se esté ejecutando.

> **Important**
>
> Adjuntar más de 40 volúmenes a una instancia de Linux basada en Xen solo se admite como medida excepcional y no se garantiza.

instancias de Windows

La siguiente tabla muestra los límites de volumen de las instancias de Windows basadas en Xen según el controlador utilizado. Tenga en cuenta que estas cantidades incluyen el volumen raíz, además de cualquier volumen de almacén de instancias adjunto y los volúmenes de Amazon EBS.

Controlador	Límite de volumen
AWS PV	26
Citrix PV	26
Red Hat PV	17

Recomendamos que no adjunte a una instancia de Windows basada en Xen más de 26 volúmenes con controladores como PV o Citrix PV de AWS, ya que probablemente se producirán problemas de rendimiento. Para determinar los controladores PV que está utilizando la instancia, o para actualizar la instancia de Windows desde controladores Red Hat a Citrix PV, consulte the section called "Actualizar controladores PV".

> **Important**
>
> Adjuntar más de los siguientes volúmenes a una instancia de Windows basada en Xen solo se admite como medida excepcional y no se garantiza.

Para obtener más información sobre la relación entre los nombres de los dispositivos y los volúmenes, consulte Cómo se adjuntan y asignan los volúmenes en instancias de Windows de Amazon EC2.

Tarjetas EBS

La mayoría de los tipos de instancia admiten una tarjeta EBS. Los tipos de instancias que admiten varias tarjetas EBS ofrecen un rendimiento superior optimizado para EBS, tanto en el rendimiento de EBS como en las IOPS. El rendimiento máximo de su instancia Amazon EC2 se distribuye equitativamente en cada tarjeta EBS. Por ejemplo, en una instancia EC2 que admite un total de `1,000,000` IOPS con 2 tarjetas EBS, cada tarjeta EBS puede admitir hasta `500,000` IOPS. Para

obtener información sobre el rendimiento de Amazon EBS compatible con su instancia de Amazon EC2, consulte Tipos de instancias optimizadas para Amazon EBS.

Al conectar un volumen de Amazon EBS a una instancia que admite varias tarjetas EBS, puede seleccionar la tarjeta EBS para el volumen al especificar el índice de tarjetas EBS. El volumen raíz debe estar adjunto al índice 0 de la tarjeta EBS.

Tipos de instancias con varias tarjetas EBS

Los siguientes tipos de instancias admiten varias tarjetas EBS. Para obtener información sobre la cantidad de volúmenes Amazon EBS que admite un tipo de instancia, consulte Límites de volumen de Amazon EBS para las instancias de Amazon EC2.

Tipo de instancia	Número de tarjetas EBS
Uso general	
m8gb.48xlarge	2
m8gb.metal-48xl	2
m8gn.48xlarge	2
m8gn.metal-48xl	2
m8in.96xlarge	2
m8in.metal-96xl	2
m8idn.96xlarge	2
m8idn.metal-96xl	2
m8ib.96xlarge	2
m8ib.metal-96xl	2
m8idb.96xlarge	2
m8idb.metal-96xl	2

Tipo de instancia	Número de tarjetas EBS
Computación optimizada	
c8gb.48xlarge	2
c8gb.metal-48xl	2
c8gn.48xlarge	2
c8gn.metal-48xl	2
c8in.96xlarge	2
c8in.metal-96xl	2
c8ib.96xlarge	2
c8ib.metal-96xl	2
Optimizada para memoria	
r8gb.48xlarge	2
r8gb.metal-48xl	2
r8gn.48xlarge	2
r8gn.metal-48xl	2
r8in.96xlarge	2
r8in.metal-96xl	2
r8idn.96xlarge	2
r8idn.metal-96xl	2
r8ib.96xlarge	2
r8ib.metal-96xl	2


Tipo de instancia	Número de tarjetas EBS
r8idb.96xlarge	2
r8idb.metal-96xl	2
Computación acelerada	
g7.48xlarge	2

Almacenamiento de nivel de bloques temporal del almacén de instancias para las instancias de EC2

Un almacén de instancias ofrece un almacenamiento por bloques temporal para la instancia de EC2. Este almacenamiento se encuentra en discos que están conectados físicamente al equipo host. El almacén de instancias es ideal para el almacenamiento temporal de información que cambia constantemente, como los búferes, las cachés, los datos de pruebas y otro contenido temporal. También se puede usar para el almacenamiento de datos temporales que se replican en una flota de instancias, como un grupo de servidores web con equilibrio de carga.

Un almacén de instancias consta de uno o varios volúmenes de almacenes de instancias que se exponen como dispositivos de bloques. El tamaño de un almacén de instancias, al igual que el número de dispositivos disponibles, varía por tipo de instancia. Por ejemplo, no todos los tipos de instancia proporcionan volúmenes del almacén de instancias. Para obtener más información, consulte Límites de volumen del almacén de instancias para las instancias de EC2.

Los dispositivos virtuales de los volúmenes del almacén de instancias reciben nombres de dispositivos virtuales en orden de `ephemeral0` a `ephemeral23`. Por ejemplo, con un tipo de instancia que admite un volumen del almacén de instancias, el nombre del dispositivo virtual de ese volumen es `ephemeral0`. Con un tipo de instancia que admite cuatro volúmenes del almacén de instancias, los nombres de los dispositivos virtuales de los cuatro volúmenes son los siguientes: `ephemeral0`, `ephemeral1`, `ephemeral2` y `ephemeral3`.



Precios de tiendas de instancias

El uso de los volúmenes del almacén de instancias proporcionados para la instancia no conlleva ningún cargo adicional. Los volúmenes del almacén de instancias se incluyen en el costo por uso de la instancia.

Contenido

- Persistencia de datos para volúmenes del almacén de instancias de Amazon EC2
- Límites de volumen del almacén de instancias para las instancias de EC2
- Volúmenes del almacén de instancias SSD para instancias de EC2
- Adición de volúmenes del almacén de instancias a una instancia de EC2
- Habilitación del volumen de intercambio del almacén de instancias para las instancias M1 y C1 de EC2
- Inicialización de los volúmenes del almacén de instancias en las instancias de EC2
- Estadísticas de rendimiento detalladas para volúmenes del almacén de instancias de Amazon EC2

Persistencia de datos para volúmenes del almacén de instancias de Amazon EC2

Los volúmenes del almacén de instancias solo se adjuntan al iniciar la instancia. No puede adjuntar volúmenes de almacenes de instancias a una instancia después de que la haya iniciado. No puede separar un volumen de almacén de instancias de una instancia y adjuntarlo a otra instancia.

Un volumen de almacén de instancias solo existe durante la vida útil de la instancia a la que está adjunto. No puede configurar un volumen de almacén de instancias para que se mantenga más allá de la vida de la instancia asociada.

Los datos en un volumen de almacén de instancias persisten incluso si la instancia se inicia. Sin embargo, los datos no persisten si la instancia se detiene, hiberna o finaliza. Cuando la instancia se detiene, se termina o se pone en hibernación, cada bloque del volumen del almacén de instancias se elimina de forma criptográfica.

Por lo tanto, no confíe en el almacén de instancias para almacenar datos valiosos a largo plazo. Si necesita retener los datos almacenados en un volumen de almacén de instancias más allá de la vida útil de la instancia, debe copiarlos manualmente a un almacenamiento más persistente, como un volumen de Amazon EBS, un bucket de Amazon S3 o un sistema de archivos de Amazon EFS.

Hay algunos eventos que pueden provocar que los datos no persistan durante toda la vida útil de la instancia. La siguiente tabla indica si los datos de los volúmenes del almacén de instancias se conservan durante eventos específicos, tanto para las instancias virtualizadas como para las instancias bare metal.

Evento	¿Qué ocurre con sus datos?
Eventos del ciclo de vida de las instancias iniciados por el usuario	
La instancia de base de datos se reinicia.	The data persists
La instancia se ha detenido.	The data does not persist
La instancia está hibernando.	The data does not persist
La instancia se termina.	The data does not persist
El tipo del servidor de la instancia de base de datos se ha cambiado	The data does not persist *

Evento	¿Qué ocurre con sus datos?
Se crea una AMI respaldada por EBS a partir de la instancia	The data does not persist in the created AMI **
Se crea una AMI basada en Amazon S3 a partir de la instancia (Linux instances)	The data persists in the AMI bundle uploaded to Amazon S3 ***
Eventos del sistema operativo iniciados por el usuario	
A shutdown is initiated	The data does not persist †
A restart is initiated	The data persists
AWS Eventos programados de	
Detención de instancia	The data does not persist
Reinicio de la instancia	The data persists
Reinicio del sistema	The data persists
Retirada de instancias	The data does not persist
Eventos no planificados	
Recuperación automática simplificada	The data does not persist
Recuperación basada en acciones de Amazon CloudWatch	The data does not persist
The underlying disk fails	The data on the failed disk does not persist
Power failure	The data persists upon reboot

* Si el nuevo tipo de instancia admite el almacén de instancias, la instancia obtiene la cantidad de volúmenes de almacén de instancias admitidos por el nuevo tipo de instancia, pero los datos no se transfieren a la nueva instancia. Si el nuevo tipo de instancia no admite el almacén de instancias, la instancia no obtiene los volúmenes del almacén de instancias.

** Los datos no se incluyen en la AMI respaldada por EBS ni en los volúmenes del almacén de instancias adjuntos a las instancias iniciadas desde esa AMI.

*** Los datos se incluyen en el paquete de AMI que se carga en Amazon S3. Al iniciar una instancia desde esa AMI, la instancia obtiene los volúmenes del almacén de instancias agrupados en la AMI con los datos que contenían en el momento en que se creó la AMI.

† La protección de terminación y la protección de interrupción no protegen las instancias contra las detenciones o terminaciones de instancias como resultado de los cierres iniciados a través del sistema operativo de la instancia. Los datos almacenados en los volúmenes del almacén de instancias no persisten tanto en los eventos de parada como en los de terminación de instancias.

Límites de volumen del almacén de instancias para las instancias de EC2

El número, el tamaño y el tipo de volúmenes del almacén de instancias vienen determinados por el tipo de instancia. Algunos tipos de instancias, como C8i, M8i y R8i, no admiten volúmenes de almacén de instancias, mientras que otros tipos de instancias, como C8id, M8id y R8id, sí admiten volúmenes de almacén de instancias. No puedes adjuntar más volúmenes de almacén de instancias a una instancia de los que admite su tipo de instancia. Para los tipos de instancia que admiten volúmenes de almacén de instancias, el número y el tamaño de los volúmenes de almacén de instancias varían en función del tamaño de la instancia Por ejemplo, `r8id.large` admite 1 volumen de almacén de instancias de 118 GB, mientras que `r8id.32xlarge` admite 2 volúmenes de almacén de instancias de 3800 GB.

En el caso de los tipos de instancias con volúmenes de almacén de instancias de NVMe, todos los volúmenes de almacenes de instancias compatibles se adjuntan automáticamente a la instancia en el momento de la inicialización. Para los tipos de instancias con volúmenes de almacén de instancias que no sean de NVMe, como C1, C3, M1, M2, M3, R3, D2, H1, I2, X1 y X1e, debe especificar manualmente las asignaciones de dispositivos de bloque para los volúmenes del almacén de instancia que desea adjuntar en el momento de la inicialización. Luego, una vez iniciada la instancia, debes formatear y montar los volúmenes del almacén de instancias adjuntos antes de poder usarlos. No puede hacer que un volumen de almacén de instancias esté disponible después de iniciar la instancia.

Algunos tipos de instancias utilizan unidades de estado sólido (SSD) basadas en NVMe o SATA, mientras que otros utilizan unidades de disco duro (HDD) basadas en SATA. Esta opción es recomendable cuando necesita almacenamiento con una latencia muy baja, pero no necesita que los datos se conserven cuando termina la instancia, o bien puede utilizar arquitecturas tolerantes a

errores. Para obtener más información, consulte Volúmenes del almacén de instancias SSD para instancias de EC2.

Los datos de los volúmenes de almacén de instancias de NVMe y algunos volúmenes de almacén de instancias de HDD se cifran en reposo. Para obtener más información, consulte Proteger los datos en Amazon EC2.

Volúmenes de almacén de instancias disponibles

En la Guía de tipos de instancias de Amazon EC2 se incluye la cantidad, el tamaño, el tipo y las optimizaciones de rendimiento de los volúmenes de almacenes de instancias que hay disponibles en cada tipo de instancia admitido. Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- Especificaciones del almacén de instancias: uso general
- Especificaciones del almacén de instancias: optimizadas para la computación
- Especificaciones del almacén de instancias: memoria optimizada
- Especificaciones del almacén de instancias: almacenamiento optimizado
- Especificaciones del almacén de instancias: computación acelerada
- Especificaciones del almacén de instancias: computación de alto rendimiento
- Especificaciones del almacén de instancias: generación anterior

Console

Recuperación de la información de volumen del almacén de instancias

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Instances Types (Tipos de instancia).
3. Agregue el filtro Almacenamiento local de la instancia = verdadero. La columna Almacenamiento indica el tamaño total del almacenamiento de instancias para el tipo de instancia.
4. (Opcional) Elija en el icono Preferencias y luego active Recuento de discos de almacenamiento. En esta columna se indica el número de volúmenes de almacenes de instancias.
5. (Opcional) Agregue filtros para ampliar el alcance de los tipos de instancias específicos que le interesen.

AWS CLI

Recuperación de la información de volumen del almacén de instancias

Utilice el comando describe-instance-types. En el siguiente ejemplo se muestra el tamaño total del almacenamiento de la instancia para cada tipo de instancia en las familias de instancias R8i con volúmenes del almacén de instancias.

```
aws ec2 describe-instance-types \
    --filters "Name=instance-type,Values=r8i*" "Name=instance-storage-
supported,Values=true" \
    --query 'sort_by(InstanceTypes, &InstanceStorageInfo.TotalSizeInGB)[].
{InstanceType:InstanceType,TotalSizeInGB:InstanceStorageInfo.TotalSizeInGB}' \
    --output table
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
-------------------------------------
|        DescribeInstanceTypes       |
+------------------+-----------------+
|   InstanceType   |  TotalSizeInGB  |
+------------------+-----------------+
|  r8id.large      |  118            |
|  r8id.xlarge     |  237            |
|  r8id.2xlarge    |  474            |
|  r8id.4xlarge    |  950            |
|  r8id.8xlarge    |  1900           |
|  r8id.12xlarge   |  2850           |
|  r8id.16xlarge   |  3800           |
|  r8id.24xlarge   |  5700           |
|  r8id.32xlarge   |  7600           |
|  r8id.48xlarge   |  11400          |
|  r8id.metal-48xl |  11400          |
|  r8id.96xlarge   |  22800          |
|  r8id.metal-96xl |  22800          |
+------------------+-----------------+
```

Obtención de información completa sobre el almacenamiento de instancias de un tipo de instancia

Utilice el comando describe-instance-types.

```
aws ec2 describe-instance-types \
```

```
    --filters "Name=instance-type,Values=r8id.32xlarge" \
    --query 'InstanceTypes[0].InstanceStorageInfo' \
    --output json
```

El resultado del ejemplo muestra que este tipo de instancias tiene dos volúmenes SSD NVMe de 3800 GB, lo que supone un total de 7600 GB de almacenamiento de instancias.

```
{
    "TotalSizeInGB": 7600,
    "Disks": [
        {
            "SizeInGB": 3800,
            "Count": 2,
            "Type": "ssd"
        }
    ],
    "NvmeSupport": "required",
    "EncryptionSupport": "required"
}
```

PowerShell

Recuperación de la información de volumen del almacén de instancias

Utilice el cmdlet Get-EC2InstanceType. En el siguiente ejemplo se muestra el tamaño total del almacenamiento de la instancia para cada tipo de instancia en las familias de instancias R8i con volúmenes del almacén de instancias.

```
(Get-EC2InstanceType -Filter `
    @{Name="instance-type"; Values="r8i*"},
    @{Name="instance-storage-supported"; Values="true"}) |
    Sort-Object {$_.InstanceStorageInfo.TotalSizeInGB} |
    Format-Table InstanceType,

 @{Name="Disks.SizeInGB";Expression={$_.InstanceStorageInfo.Disks[0].SizeInGB}},
        @{Name="Disks.Count";Expression={$_.InstanceStorageInfo.Disks[0].Count}},
        @{Name="TotalSizeInGB";Expression={$_.InstanceStorageInfo.TotalSizeInGB}}
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
InstanceType    Disks.SizeInGB Disks.Count TotalSizeInGB
------------    -------------- ----------- -------------
```

```
r8id.large                 118           1            118
r8id.xlarge                237           1            237
r8id.2xlarge               474           1            474
r8id.4xlarge               950           1            950
r8id.8xlarge              1900           1           1900
r8id.12xlarge             2850           1           2850
r8id.16xlarge             3800           1           3800
r8id.24xlarge             2850           2           5700
r8id.32xlarge             3800           2           7600
r8id.48xlarge             3800           3          11400
r8id.metal-48xl           3800           3          11400
r8id.96xlarge             3800           6          22800
r8id.metal-96xl           3800           6          22800
```

Obtención de información completa sobre el almacenamiento de instancias de un tipo de instancia

Utilice el cmdlet Get-EC2InstanceType.

```
(Get-EC2InstanceType `
    -Filter @{Name="instance-type"; Values="r8id.32xlarge"}).InstanceStorageInfo |
    Format-List *,
        @{Name="Disks.Count";Expression={$_.Disks[0].Count}},
        @{Name="Disks.SizeInGB";Expression={$_.Disks[0].SizeInGB}},
        @{Name="Disks.Type";Expression={$_.Disks[0].Type.Value}}
```

El resultado del ejemplo muestra que este tipo de instancias tiene dos volúmenes SSD NVMe de 3800 GB, lo que supone un total de 7600 GB de almacenamiento de instancias.

```
Disks             : {Amazon.EC2.Model.DiskInfo}
EncryptionSupport : required
NvmeSupport       : required
TotalSizeInGB     : 7600
Disks.Count       : 2
Disks.SizeInGB    : 3800
Disks.Type        : ssd
```

Volúmenes del almacén de instancias SSD para instancias de EC2

Al igual que otros volúmenes de almacén de instancias, debe mapear los volúmenes de almacén de instancias SSD para la instancia cuando la lance. Los datos de un volumen de instancias SSD

persisten únicamente durante la vida de su instancia de asociada. Para obtener más información, consulte Adición de volúmenes del almacén de instancias a una instancia de EC2.

Volúmenes SSD de NVMe

Algunas instancias ofrecen volúmenes de almacenes de instancias SSD (unidades de estado sólido) de memoria rápida no volátil (NVMe). Para obtener más información sobre el tipo de volumen de almacén de instancias admitido por cada tipo de instancia, consulte Límites de volumen del almacén de instancias para las instancias de EC2.

Los datos incluidos en el almacenamiento de instancias de NVMe se cifran mediante un cifrado de bloques XTS-AES-256 en un módulo de hardware de la instancia. Las claves de cifrado se generan mediante el módulo de hardware y son únicas para cada dispositivo de almacenamiento de instancias de NVMe. Todas las claves de cifrado se destruyen cuando se detiene o termina la instancia y no se pueden recuperar. No puede deshabilitar este cifrado ni tampoco proporcionar su propia clave de cifrado.

Instancias de Linux

Para obtener acceso a los volúmenes NVMe, deben estar instalados los controladores NVMe. Las AMI siguientes cumplen este requisito:

- AL2023
- Amazon Linux 2
- AMI de Amazon Linux 2018.03 y posterior
- Ubuntu 14.04 o versiones posteriores con el kernel `linux-aws`

> **Note**
>
> Los tipos de instancias basados en AWS Graviton requieren Ubuntu 18.04 o versiones posteriores con kernel `linux-aws`

- Red Hat Enterprise Linux 7.4 o versiones posteriores
- SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 o versiones posteriores
- CentOS 7.4.1708 o versiones posteriores
- FreeBSD 11.1 o posterior
- Debian GNU/Linux 9 o versiones posteriores

- Bottlerocket

Después de conectarse a la instancia, puede ver una lista de los dispositivos NVMe utilizando el comando lspci. A continuación, se muestra una salida de ejemplo de una instancia `i3.8xlarge`, que admite cuatro dispositivos NVMe.

```
[ec2-user ~]$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440FX - 82441FX PMC [Natoma] (rev 02)
00:01.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]
00:01.1 IDE interface: Intel Corporation 82371SB PIIX3 IDE [Natoma/Triton II]
00:01.3 Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 01)
00:02.0 VGA compatible controller: Cirrus Logic GD 5446
00:03.0 Ethernet controller: Device 1d0f:ec20
00:17.0 Non-Volatile memory controller: Device 1d0f:cd01
00:18.0 Non-Volatile memory controller: Device 1d0f:cd01
00:19.0 Non-Volatile memory controller: Device 1d0f:cd01
00:1a.0 Non-Volatile memory controller: Device 1d0f:cd01
00:1f.0 Unassigned class [ff80]: XenSource, Inc. Xen Platform Device (rev 01)
```

Si utiliza un sistema operativo compatible, pero no ve los dispositivos NVMe, compruebe que el módulo NVMe esté cargado utilizando el comando siguiente.

- Amazon Linux, Amazon Linux 2, Ubuntu 14/16, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, CentOS 7

  ```
  $ lsmod | grep nvme
  nvme          48813  0
  ```

- Ubuntu 18

  ```
  $ cat /lib/modules/$(uname -r)/modules.builtin | grep nvme
  s/nvme/host/nvme-core.ko
  kernel/drivers/nvme/host/nvme.ko
  kernel/drivers/nvmem/nvmem_core.ko
  ```

Los volúmenes NVMe son compatibles con la especificación NVMe 1.0e. Puede utilizar comandos NVMe con los volúmenes NVMe. Con Amazon Linux, puede instalar el paquete `nvme-cli` desde el repositorio utilizando el comando yum install. Con otras versiones soportadas de Linux, puede descargar el paquete `nvme-cli` si no está disponible en la imagen.

instancias de Windows

Las AMI para Windows de AWS más recientes de los siguientes sistemas operativos Windows contienen los controladores NVMe de AWS utilizados para interactuar con los volúmenes del almacén de instancias de SSD que se exponen como dispositivos de bloques NVMe para un mejor rendimiento:

- Windows Server 2025
- Windows Server 2022
- Windows Server 2019
- Windows Server 2016
- Windows Server 2012 R2

Después de conectarse a la instancia, puede verificar que ve los volúmenes NVMe en el administrador de discos. En la barra de tareas, abra el menú contextual (haga clic con el botón derecho) del logotipo de Windows y elija Administración de discos.

Las AMI para Windows de AWS proporcionadas por Amazon incluyen el controlador NVMe de AWS. Si no está utilizando las AMI de Windows de AWS más recientes, instale el controlador NVMe de AWS actual.

Volúmenes SSD sin NVMe

Las siguientes instancias admiten volúmenes de almacén de instancias que utilizan unidades de estado sólido que no son de NVMe para ofrecer un alto rendimiento de E/S de asignación al azar: C3, I2, M3, R3 y X1. Para obtener más información acerca de los volúmenes de almacenes de instancias que admite cada tipo de instancia, consulte Límites de volumen del almacén de instancias para las instancias de EC2.

Rendimiento de E/S del volumen de almacén de instancias basado en SSD

A medida que llena los volúmenes de almacén de instancias basadas en SSD para la instancia, disminuye el número de IOPS de escritura que se pueden obtener. Esto se debe al trabajo adicional que debe realizar el controlador SSD para encontrar espacio disponible, volver a escribir los datos existentes y borrar el espacio no utilizado para que se pueda volver a escribir. Este proceso de recopilación de elementos no utilizados genera una amplificación de escritura interna en el SSD, expresada como ratio de operaciones de escritura de SSD con respecto a las operaciones de escritura del usuario. Este descenso del rendimiento es aún mayor si las operaciones de escritura

no están en múltiplos de 4096 bytes o no están alineadas con un límite de 4096 bytes. Si escribe una cantidad más pequeña de bytes o bytes que no están alineados, el controlador SSD debe leer los datos circundantes y almacenar el resultado en una nueva ubicación. Este patrón genera una amplificación de escritura significativamente mayor, una mayor latencia y se reduce en gran medida el rendimiento de E/S.

Los controladores SSD pueden utilizar varias estrategias para reducir el impacto de la amplificación de escritura. Una de estas estrategias es reservar espacio en el almacén de instancias SSD para que el controlador pueda administrar con más eficiencia el espacio disponible para las operaciones de escritura. Esto se llama aprovisionamiento excesivo. Los volúmenes de almacén de instancias basadas en SSD proporcionados para una instancia no tienen espacio reservado para el aprovisionamiento excesivo. Para reducir la amplificación de escritura, recomendamos dejar un 10 % del volumen sin particiones, de modo que el controlador SSD pueda utilizarlo para el aprovisionamiento excesivo. Esto reduce el almacenamiento que se puede utilizar, pero aumenta el rendimiento aunque el disco esté a punto de llegar a su capacidad máxima.

Para los volúmenes de almacén de instancias que admiten TRIM, puede utilizar el comando TRIM para notificar al controlador SSD cuando deje de necesitar los datos que ha escrito. Esto aporta al controlador más espacio libre, lo que puede reducir la amplificación de escritura y aumentar el rendimiento. Para obtener más información, consulte Soporte TRIM del volumen de almacén de instancias.

Soporte TRIM del volumen de almacén de instancias

Algunos tipos de instancias admiten volúmenes SSD con TRIM. Para obtener más información, consulte Límites de volumen del almacén de instancias para las instancias de EC2.

> **Note**
>
> (Solo instancias de Windows) Las instancias que ejecutan Windows Server 2012 R2 admiten TRIM a partir de la versión 7.3.0 del controlador PV de AWS. Las instancias que ejecutan versiones anteriores de Windows Server no admiten TRIM.

Los volúmenes de almacenes de instancias que admiten TRIM se recortan por completo antes de asignarlos a la instancia. Estos volúmenes no están formateados con un sistema de archivos cuando se inicia una instancia, por lo que debe formatearlos antes de montarlos y usarlos. Para obtener acceso más rápidamente a estos volúmenes, debería omitir la operación TRIM cuando los formatee.

(Instancias de Windows) Para desactivar temporalmente la compatibilidad con TRIM durante el formateo inicial, use el comando `fsutil behavior set DisableDeleteNotify 1`. Una vez completado el formateo, vuelva a habilitar la compatibilidad con TRIM mediante `fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0`.

Con volúmenes de almacenes de instancias que admiten TRIM, puede utilizar el comando TRIM para notificar al controlador SSD cuando deje de necesitar los datos que ha escrito. Esto aporta al controlador más espacio libre, lo que puede reducir la amplificación de escritura y aumentar el rendimiento. En las instancias de Linux, utilice el comando `fstrim` para habilitar el TRIM periódico. En las instancias de Windows, utilice el comando `fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0` para asegurarse de que la compatibilidad con TRIM esté habilitada durante el funcionamiento normal.

Adición de volúmenes del almacén de instancias a una instancia de EC2

En el caso de los tipos de instancias con volúmenes de almacén de instancias de NVMe, todos los volúmenes de almacenes de instancias compatibles se adjuntan automáticamente a la instancia en el momento del lanzamiento. Los volúmenes de almacén de instancias NVMe se enumeran automáticamente y se les asigna un nombre de dispositivo.

Para los tipos de instancias con volúmenes de almacén de instancias que no sean de NVMe, como C1, C3, M1, M2, M3, R3, D2, H1, I2, G2, X1 y X1e, debe especificar manualmente las asignaciones de dispositivos de bloques para los volúmenes del almacén de instancias que desea adjuntar en el momento de la inicialización. Las asignaciones de dispositivos de bloques se pueden especificar en la solicitud de inicialización de la instancia o en la AMI utilizada para iniciar la instancia. Cada entrada de una asignación de dispositivos de bloques incluye un nombre de dispositivo y el volumen al que se mapea. Para obtener más información, consulte Asignaciones de dispositivos de bloques para volúmenes en instancias de Amazon EC2

> **Important**
>
> Solo puede especificar volúmenes de almacenes de instancias al iniciar la instancia. No puede adjuntar volúmenes de almacenes de instancias a una instancia después de que la haya iniciado.

Después de iniciar una instancia, debe asegurarse de que los volúmenes de almacenes de instancias de su instancia están formateados y montados antes de usarlos. El volumen raíz del almacén de instancias se monta automáticamente.

Consideración de los volúmenes raíz

Un mapeo de dispositivos de bloques siempre especifica el volumen raíz de la instancia. El volumen raíz se monta siempre automáticamente.

Instancias de Linux: el volumen raíz es un volumen de Amazon EBS o un volumen de almacén de instancias. Para instancias con un volumen de almacén de instancias para el volumen raíz, el tamaño de este volumen varía por AMI, pero el tamaño máximo es 10 GB. Para obtener más información, consulte Tipo de volumen raíz.

Instancias de Windows: el volumen raíz debe ser un volumen de Amazon EBS. No se admite el almacén de instancias para el volumen raíz.

Contenido

- Adición de volúmenes del almacén de instancias a una AMI de Amazon EC2
- Adición de volúmenes del almacén de instancias a una instancia de EC2 durante la inicialización
- Instrucciones para hacer que un volumen del almacén de instancias esté disponible para utilizarlo en una instancia de EC2

Adición de volúmenes del almacén de instancias a una AMI de Amazon EC2

Puede crear una AMI con una asignación de dispositivos de bloques que incluya volúmenes de almacenes de instancias.

Si inicia una instancia que admite volúmenes de almacén de instancias que no son NVMe mediante una AMI que especifica asignaciones de dispositivos de bloque de volumen de almacén de instancias, la instancia incluye los volúmenes de almacén de instancias. Si el número de volúmenes de almacén de instancias en la asignación de dispositivo de bloque excede el número de volúmenes de almacén de instancias disponible para la instancia, los volúmenes adicionales de almacén de instancias se ignoran.

Si inicia una instancia que admite volúmenes de almacén de instancias de NVMe mediante una AMI que especifica las asignación de dispositivos de bloque de volumen de almacén de instancias, se ignoran las asignación de dispositivos de bloque de volumen del almacén de instancias. Las instancias que admiten los volúmenes de almacenes de instancias de NVMe obtienen todos sus volúmenes de almacén de instancias compatibles, independientemente de las asignaciones de dispositivos de bloques especificadas en la solicitud de inicialización de instancias y en la AMI. La asignación de dispositivos de estos volúmenes depende del orden en el que el sistema operativo enumere los volúmenes.

Consideraciones

- El número de volúmenes de almacén de instancias disponibles depende del tipo de instancia. Para obtener más información, consulte the section called “Volúmenes de almacén de instancias disponibles”.
- Debe especificar un nombre de dispositivo para cada dispositivo de bloques. Para obtener más información, consulte Nombres de dispositivos para los volúmenes en las instancias de Amazon EC2.
- Cuando inicia una instancia, puede omitir los volúmenes de almacén de instancias que no sean NVMe especificados en la asignación de dispositivos de bloques de AMI o añadir volúmenes de almacén de instancias.
- Para las instancias M3, especifique los volúmenes del almacén de instancias en la asignación de dispositivos de bloques de la instancia, no de la AMI. Amazon EC2 podría ignorar los volúmenes del almacén de instancias que solo se especifican en la asignación de dispositivos de bloques de la AMI.

Console

Adición de volúmenes del almacén de instancias a una AMI basada en Amazon EBS

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Instancias y seleccione la instancia.
3. Elija Acciones, Imagen y plantillas, Crear imagen.
4. En el cuadro de diálogo Crear imagen, escriba un nombre significativo y una descripción para la imagen.
5. Por cada volumen de almacén de instancias que vaya a agregar, elija Agregar volumen, en Tipo de volumen seleccione un volumen de almacén de instancias y en Dispositivo seleccione un nombre de dispositivo.
6. Elija Crear imagen.

AWS CLI

Adición de volúmenes del almacén de instancias a una AMI

Utilice el comando create-image con la opción `--block-device-mappings` para especificar una asignación de dispositivos de bloques para una AMI respaldada por EBS. Utilice el comando

register-image con la opción `--block-device-mappings` para especificar una asignación de dispositivos de bloques para una AMI basada en Amazon S3.

```
--block-device-mappings file://mapping.json
```

La siguiente asignación de dispositivos de bloques agrega dos volúmenes de almacén de instancias.

```
[
    {
        "DeviceName": "/dev/sdc",
        "VirtualName": "ephemeral0"
    },
    {
        "DeviceName": "/dev/sdd",
        "VirtualName": "ephemeral1"
    }
]
```

PowerShell

Adición de volúmenes del almacén de instancias a una AMI

Utilice el cmdlet New-EC2Image con el parámetro `-BlockDeviceMapping` para especificar una asignación de dispositivos de bloques para una AMI respaldada por EBS. Utilice el cmdlet Register-EC2Image con el parámetro `-BlockDeviceMapping` para especificar una asignación de dispositivos de bloques para una AMI basada en Amazon S3.

```
-BlockDeviceMapping $bdm
```

La siguiente asignación de dispositivos de bloques agrega dos volúmenes de almacén de instancias.

```
$bdm = @()

$sdc = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.BlockDeviceMapping
$sdc.DeviceName = "/dev/sdc"
$sdc.VirtualName = "ephemeral0"
$bdm += $sdc
```

```
$sdd = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.BlockDeviceMapping
$sdd.DeviceName = "/dev/sdd"
$sdd.VirtualName = "ephemeral1"
$bdm += $sdd
```

Adición de volúmenes del almacén de instancias a una instancia de EC2 durante la inicialización

Cuando inicializa un tipo de instancia con volúmenes del almacén de instancias que no sean de NVMe, como C1, C3, M1, M2, M3, R3, D2, H1, I2, X1 y X1e, debe especificar manualmente las asignaciones de dispositivos de bloques para los volúmenes del almacenamiento de instancias que desea asociar en el momento de la inicialización. Las asignaciones de dispositivos de bloques deben especificarse en la solicitud de inicialización de la instancia o en la AMI utilizada para iniciar la instancia.

Si la AMI incluye asignaciones de dispositivos de bloques para los volúmenes del almacén de instancias, no es necesario que especifique las asignaciones de dispositivos en bloque en la solicitud de inicialización de la instancia, a menos que necesite más volúmenes de almacén de instancias de los que se incluyen en la AMI.

Si la AMI no incluye las asignaciones de dispositivos de bloque para los volúmenes de almacén de instancias, debe especificar las asignaciones de dispositivos de bloque en la solicitud de inicialización de la instancia.

En el caso de los tipos de instancias con volúmenes de almacén de instancias de NVMe, todos los volúmenes de almacenes de instancias compatibles se adjuntan automáticamente a la instancia en el momento de la inicialización.

Consideraciones

- El número de volúmenes de almacén de instancias disponibles depende del tipo de instancia. Para obtener más información, consulte the section called “Volúmenes de almacén de instancias disponibles”.
- Debe especificar un nombre de dispositivo para cada dispositivo de bloques. Para obtener más información, consulte Nombres de dispositivos para los volúmenes en las instancias de Amazon EC2.
- Para instancias M3, podría recibir volúmenes de almacenes de instancias aunque no las especifique en la asignación de dispositivos de bloques para la instancia.

Console

Para especificar una asignación de dispositivos de bloques en una solicitud de lanzamiento de instancia

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel, elija Iniciar instancia.
3. En la sección Imágenes de aplicaciones y sistema operativo, seleccione la AMI que desea utilizar.
4. En la sección Configurar almacenamiento, la sección Volúmenes de almacén de instancias muestra los volúmenes del almacén de instancias que se pueden adjuntar a la instancia.
5. Para cada volumen de almacén de instancias que desee adjuntar, en Nombre del dispositivo, seleccione el nombre del dispositivo que desee utilizar.
6. Configure los ajustes de inicialización de instancias restantes según sea necesario y luego escoja Iniciar instancia.

AWS CLI

Para especificar una asignación de dispositivos de bloques en una solicitud de lanzamiento de instancia

Utilice el comando run-instances con la opción `--block-device-mappings`.

```
--block-device-mappings file://mapping.json
```

La siguiente asignación de dispositivos de bloques agrega dos volúmenes de almacén de instancias.

```
[
    {
        "DeviceName": "/dev/sdc",
        "VirtualName": "ephemeral0"
    },
    {
        "DeviceName": "/dev/sdd",
        "VirtualName": "ephemeral1"
    }
]
```

PowerShell

Para especificar una asignación de dispositivos de bloques en una solicitud de lanzamiento de instancia

Utilice el cmdlet New-EC2Instance con la opción `-BlockDeviceMapping`.

```
-BlockDeviceMapping $bdm
```

La siguiente asignación de dispositivos de bloques agrega dos volúmenes de almacén de instancias.

```
$bdm = @()

$sdc = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.BlockDeviceMapping
$sdc.DeviceName = "/dev/sdc"
$sdc.VirtualName = "ephemeral0"
$bdm += $sdc

$sdd = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.BlockDeviceMapping
$sdd.DeviceName = "/dev/sdd"
$sdd.VirtualName = "ephemeral1"
$bdm += $sdd
```

Instrucciones para hacer que un volumen del almacén de instancias esté disponible para utilizarlo en una instancia de EC2

Tras iniciar una instancia con volúmenes de almacén de instancias adjuntos, debe montarlos antes de poder acceder a ellos.

Instancias de Linux

Puede formatear volúmenes con el sistema de archivos que elija después de iniciar la instancia.

Para hacer que un volumen de almacén de instancias esté disponible en Linux

1. Conéctese a la instancia utilizando un cliente SSH. Para obtener más información, consulte Conexión a la instancia de Linux con SSH.
2. Utilice el comando `df -h` para ver los volúmenes que están formateados y montados.

```
$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs        3.8G   72K  3.8G   1% /dev
tmpfs           3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
/dev/nvme0n1p1  7.9G  1.2G  6.6G  15% /
```

3. Utilice `lsblk` para ver los volúmenes que se han mapeado en la inicialización, pero no están formateados ni montados.

```
$ lsblk
NAME          MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
nvme0n1       259:1    0    8G  0 disk
##nvme0n1p1   259:2    0    8G  0 part /
##nvme0n1p128 259:3    0    1M  0 part
nvme1n1       259:0    0 69.9G  0 disk
```

4. Para formatear y montar un volumen de almacén de instancias que solo se ha asignado, haga lo siguiente:

   a. Cree un sistema de archivos en el dispositivo utilizando el comando `mkfs`.

   ```
   $ sudo mkfs -t xfs /dev/nvme1n1
   ```

   b. Cree un directorio en el que montar el dispositivo utilizando el comando `mkdir`.

   ```
   $ sudo mkdir /data
   ```

   c. Monte el dispositivo en el directorio recién creado utilizando el comando `mount`.

   ```
   $ sudo mount /dev/nvme1n1 /data
   ```

instancias de Windows

En el caso de las instancias de Windows, reformateamos los volúmenes de almacenes de instancias con el sistema de archivos NTFS.

Puede ver los volúmenes de almacén de instancias utilizando la administración de discos de Windows. Para obtener más información, consulte Enumeración de discos que no son NVMe.

Para montar manualmente un volumen de almacén de instancias

1. Elija Inicio, escriba Administración de equipos, y, a continuación, pulse Intro.
2. En el panel izquierdo, elija Administración de discos.
3. Si se le pide que inicialice el volumen, elija el volumen que desea inicializar, seleccione el tipo de partición requerido según su caso de uso y, a continuación, elija Aceptar.
4. En la lista de volúmenes, abra el menú contextual (clic con el botón derecho) del volumen que desea montar y luego elija Nuevo volumen simple.
5. En el asistente, elija Siguiente.
6. En la pantalla Especificar tamaño de volumen, elija Siguiente para utilizar el tamaño máximo del volumen. Como opción, elija un tamaño de volumen que esté entre el espacio mínimo y el máximo en disco.
7. En la pantalla Asignar una letra de unidad o ruta de acceso, realice una de las siguientes acciones y elija Siguiente.
   - Para montar el volumen con una letra de unidad, elija Asignar la siguiente letra de unidad y, a continuación, elija la letra de unidad que desee utilizar.
   - Para montar el volumen como carpeta, elija Montar en la siguiente carpeta NTFS vacía y, a continuación, elija Examinar para crear o seleccionar la carpeta que desea utilizar.
   - Para montar el volumen sin una letra de unidad o ruta de acceso, elija No asignar una letra de unidad o ruta de unidad.
8. En la pantalla Formato de partición, especifique si desea dar formato al volumen. Si elige dar formato al volumen, elija el sistema de archivos y el tamaño de unidad necesarios y especifique una etiqueta de volumen.
9. Elija Siguiente, Finalizar.

Habilitación del volumen de intercambio del almacén de instancias para las instancias M1 y C1 de EC2

> **Note**
>
> Este tema se aplica a las instancias `c1.medium` y `m1.small` de Linux únicamente.

Los tipos de instancia `c1.medium` y `m1.small` tienen una cantidad limitada de memoria física. Por lo tanto, disponen de un volumen de intercambio de 900 MiB durante su inicio para actuar como memoria virtual, o espacio de intercambio para el sistema Linux. El espacio de intercambio en Linux puede utilizarse cuando un sistema necesita más memoria que la que tiene asignada físicamente. Cuando se habilita el espacio de intercambio, los sistemas Linux pueden intercambiar páginas de memoria que se utilizan con poca frecuencia de la memoria física al espacio de intercambio (una partición especial o un archivo de intercambio en un sistema de archivos existente) y liberar ese espacio para las páginas de memoria que requieren acceso de alta velocidad.

> **Note**
>
> - El uso del espacio de intercambio para las páginas de memoria no es tan rápido ni eficiente como utilizar RAM. Si la carga de trabajo pagina memoria con regularidad en el espacio de intercambio, debería pensar en la posibilidad de migrarlo a un tipo de instancia de mayor tamaño con más RAM. Para obtener más información, consulte Cambios de tipos de instancias de Amazon EC2.
> - Aunque el kernel de Linux considera este espacio de intercambio como una partición en el volumen raíz, en realidad es un volumen del almacén de instancias distinto, sin importar el tipo de volumen raíz.

Amazon Linux habilita y utiliza automáticamente este espacio de intercambio, pero es posible que la AMI necesite algunos pasos adicionales para reconocer y utilizar este espacio de intercambio. Para comprobar si la instancia utiliza el espacio de intercambio, puede utilizar el comando swapon -s.

```
[ec2-user ~]$ swapon -s
Filename                                Type            Size    Used    Priority
/dev/xvda3                              partition       917500  0       -1
```

La instancia anterior tiene adjuntado y habilitado un volumen de intercambio de 900 MiB. Si no ve un volumen de intercambio con este comando, es posible que tenga que habilitar el espacio de intercambio del dispositivo. Para comprobar los discos disponibles, utilice el comando lsblk.

```
[ec2-user ~]$ lsblk
NAME  MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
xvda1 202:1    0    8G  0 disk /
xvda3 202:3    0  896M  0 disk
```

Aquí, está disponible el volumen de intercambio `xvda3` para la instancia, pero no está habilitado (fíjese en que el campo `MOUNTPOINT` está vacío). Puede habilitar el volumen de intercambio con el comando swapon.

> **Note**
>
> Tiene que colocar `/dev/` como prefijo en el nombre del dispositivo que aparece con el comando lsblk. Es posible que su dispositivo tenga otro nombre, como `sda3`, `sde3` o `xvde3`. Utilice el nombre de dispositivo de su sistema en el siguiente comando.

```
[ec2-user ~]$ sudo swapon /dev/xvda3
```

Ahora, el espacio de intercambio debería aparecer en la salida de lsblk y swapon -s.

```
[ec2-user ~]$ lsblk
NAME  MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
xvda1 202:1    0    8G  0 disk /
xvda3 202:3    0  896M  0 disk [SWAP]
[ec2-user ~]$ swapon -s
Filename                                Type            Size    Used    Priority
/dev/xvda3                              partition       917500  0       -1
```

También tiene que editar el archivo `/etc/fstab` para que este espacio de intercambio se habilite automáticamente en cada arranque del sistema.

```
[ec2-user ~]$ sudo vim /etc/fstab
```

Adjunte la siguiente línea al archivo `/etc/fstab` (utilizando el nombre del dispositivo de intercambio del sistema):

```
/dev/xvda3       none    swap    sw  0       0
```

Para utilizar un volumen de almacén de instancias como espacio de intercambio

Se puede utilizar cualquier volumen de almacén de instancias como espacio de intercambio. Por ejemplo, el tipo de instancia `m3.medium` incluye un volumen de almacén de instancias SSD de 4 GB que es apropiado para el espacio de intercambio. Si el volumen de almacén de instancias es

mucho mayor (por ejemplo, 350 GB), puede pensar en la posibilidad de particionar el volumen con una partición de intercambio menor de 4-8 GB y el resto para un volumen de datos.

> **Note**
>
> Este procedimiento solo se aplica a los tipos de instancias que admiten el almacenamiento de instancias. Para ver una lista de los tipos de instancia admitidos, consulte Límites de volumen del almacén de instancias para las instancias de EC2.

1. Muestre los dispositivos de bloques adjuntados a la instancia para obtener el nombre de dispositivo del volumen de almacén de instancias.

   ```
   [ec2-user ~]$ lsblk -p
   NAME       MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
   /dev/xvdb  202:16   0   4G  0 disk /media/ephemeral0
   /dev/xvda1 202:1    0   8G  0 disk /
   ```

   En este ejemplo, el volumen de almacén de instancias es `/dev/xvdb`. Dado que se trata de una instancia de Amazon Linux, el volumen de almacén de instancias se formatea y se monta en `/media/ephemeral0`, aunque no todos los sistemas operativos Linux hacen esto automáticamente.

2. (Opcional) Si el volumen de almacén de instancias está montado (muestra un `MOUNTPOINT` en la salida del comando lsblk), tiene que desmontarlo con el siguiente comando.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo umount /dev/xvdb
   ```

3. Configure un área de intercambio de Linux en el dispositivo mediante el comando mkswap.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo mkswap /dev/xvdb
   mkswap: /dev/xvdb: warning: wiping old ext3 signature.
   Setting up swapspace version 1, size = 4188668 KiB
   no label, UUID=b4f63d28-67ed-46f0-b5e5-6928319e620b
   ```

4. Habilite el espacio de intercambio.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo swapon /dev/xvdb
   ```

5. Compruebe que el nuevo espacio de intercambio se está utilizando.

```
[ec2-user ~]$ swapon -s
Filename    Type  Size Used Priority
/dev/xvdb                               partition 4188668 0 -1
```

6. Edite el archivo `/etc/fstab` para que este espacio de intercambio se habilite automáticamente en cada arranque del sistema.

```
[ec2-user ~]$ sudo vim /etc/fstab
```

Si el archivo `/etc/fstab` tiene una entrada para `/dev/xvdb` (o `/dev/sdb`), cámbiela para que se corresponda con la siguiente línea; si no tiene una entrada para este dispositivo, adjunte la siguiente línea al archivo `/etc/fstab` (utilizando el nombre del dispositivo de intercambio del sistema):

```
/dev/xvdb       none    swap    sw  0       0
```

> **Important**
>
> Los datos de los volúmenes del almacén de instancias se pierden cuando una instancia se detiene o hiberna; esto incluye el formato del espacio de intercambio de almacenes de instancias creado en Step 3. Si detiene y reinicia una instancia que se ha configurado para utilizar el espacio de intercambio del almacén de instancias, debe repetir Step 1 a Step 5 en el nuevo volumen de almacén de instancias.

Inicialización de los volúmenes del almacén de instancias en las instancias de EC2

Debido al modo en que Amazon EC2 virtualiza los discos, la primera escritura en cualquier ubicación en algunos volúmenes de almacenes de instancias se realiza a menor velocidad que las escrituras siguientes. Para la mayoría de las aplicaciones, la amortización de este costo a lo largo de la vida útil de la instancia es aceptable. Sin embargo, si necesita un alto rendimiento del disco, le recomendamos que inicialice sus unidades escribiendo una vez en cada ubicación de unidad antes de su uso en producción.

> **Note**
>
> Los tipos de instancia con soporte de unidades de estado sólido (SSD) conectadas directamente y TRIM ofrecen el rendimiento máximo en su inicio, sin inicialización. Para obtener más información acerca del almacén de instancia para cada tipo de instancia, consulte Límites de volumen del almacén de instancias para las instancias de EC2.

Si necesita más flexibilidad en latencia o rendimiento, es recomendable utilizar Amazon EBS.

Para inicializar los volúmenes de almacenes de instancias, utilice los siguientes comandos dd según el almacén que desee inicializar (por ejemplo, `/dev/sdb` o `/dev/nvme1n1`).

> **Note**
>
> Asegúrese de desmontar la unidad antes de utilizar este comando.
> La inicialización puede llevar mucho tiempo (unas 8 horas para una instancia extragrande).

Para inicializar los volúmenes de almacenes de instancias, utilice los siguientes comandos en los tipos de instancias `m1.large`, `m1.xlarge`, `c1.xlarge`, `m2.xlarge`, `m2.2xlarge` y `m2.4xlarge`:

```
dd if=/dev/zero of=/dev/sdb bs=1M
dd if=/dev/zero of=/dev/sdc bs=1M
dd if=/dev/zero of=/dev/sdd bs=1M
dd if=/dev/zero of=/dev/sde bs=1M
```

Para realizar la inicialización en todos los volúmenes de almacenes de instancias al mismo tiempo, utilice el siguiente comando:

```
dd if=/dev/zero bs=1M|tee /dev/sdb|tee /dev/sdc|tee /dev/sde > /dev/sdd
```

Al configurar las unidades para RAID, estas se inicializan escribiendo en cada ubicación de las unidades. Al configurar la RAID basada en software, asegúrese de cambiar la velocidad de reconstrucción mínima:

```
echo $((30*1024)) > /proc/sys/dev/raid/speed_limit_min
```

Estadísticas de rendimiento detalladas para volúmenes del almacén de instancias de Amazon EC2

Amazon EC2 proporciona estadísticas de rendimiento de alta resolución y en tiempo real para los volúmenes del almacén de instancias de NVMe conectados a las instancias de Amazon EC2 basadas en Nitro. Estas estadísticas se presentan como contadores agregados que se retienen durante toda la vida útil de la instancia. Las estadísticas proporcionan detalles sobre el número acumulado de operaciones, los bytes enviados y recibidos, el tiempo dedicado a las operaciones de E/S de lectura y escritura y los histogramas de las operaciones de E/S de lectura y escritura. Si bien estas estadísticas mantienen la coherencia con las estadísticas de rendimiento detalladas de Amazon EBS, también incluyen histogramas de latencia detallados que están desglosados por tamaño de E/S y que pueden proporcionar información más detallada sobre los patrones de rendimiento del almacenamiento. Esta visibilidad mejorada le permite identificar con precisión qué tamaños de E/S específicos tienen problemas de latencia, lo que le permite optimizar el rendimiento de las aplicaciones y solucionar los problemas de forma más eficaz.

Puede recopilar estas estadísticas con una granularidad de intervalos de hasta 1 segundo. Si las solicitudes se realizan con mayor frecuencia que en intervalos de 1 segundo, el controlador NVMe podría poner en cola las solicitudes, junto con otros comandos de administración, para procesarlas en un momento posterior.

Consideraciones

- Las volúmenes del almacén de instancias de NVMe asociados a una instancia basada en Nitro son los únicos que admiten las estadísticas.
- Los contadores no persisten en las paradas y los reinicios de la instancia.
- Las estadísticas están disponibles sin costo adicional.

Statistics

El dispositivo de bloques de NVMe proporciona las siguientes estadísticas:

Nombre de la estadística	Nombre completo	Tipo	Descripción
total_read_ops	Total de operaciones de lectura	Contador	El número total de operaciones de lectura completadas.
total_write_ops	Total de operaciones de escritura	Contador	El número total de operaciones de escritura completadas.
total_read_bytes	Total de bytes de lectura	Contador	El número total de bytes de lectura transferidos.
total_write_bytes	Total de bytes de escritura	Contador	El número total de bytes de escritura transferidos.
total_read_time	Tiempo total de lectura	Contador	El tiempo total empleado, en microsegundos, por todas las operaciones de lectura completadas.
total_write_time	Tiempo total de escritura	Contador	El tiempo total empleado, en microsegundos, por todas las operaciones de escritura completadas.
instance_store_volume_performance_exceeded_iops	La demanda total de tiempo superó el límite máximo de IOPS del volumen	Contador	El tiempo total, en microsegundos, durante el que las solicitudes de IOPS superaron el límite máximo de IOPS del volumen. Cualquier valor superior a 0 indica que su carga de trabajo demandó más IOPS de las que el volumen podía ofrecer. Lo ideal es que el recuento incremental de esta métrica, entre dos horas de instantáneas, sea mínimo.
instance_store_volume_performance_ex	La demanda total de tiempo superó el límite máximo	Contador	El tiempo total, en microsegundos, durante el que el rendimiento superó el límite máximo de rendimiento del volumen. Cualquier valor superior a 0 indica que su carga de trabajo

Nombre de la estadística	Nombre completo	Tipo	Descripción
`ceeded_tp`	de rendimiento del volumen		demandó más rendimiento del que el volumen podía ofrecer. Lo ideal es que el recuento incremental de esta métrica, entre dos horas de instantáneas, sea mínimo.
`volume_qu eue_lengt h`	Longitud de cola del volumen	Punto en el tiempo	El número de operaciones de lectura y escritura a la espera de completarse.
`read_io_l atency_hi stogram`	Histograma de E/S de lectura	Histograma *	El número de operaciones de lectura completadas en cada intervalo de latencia, en microsegundos.
`write_io_ latency_h istogram`	Histograma de E/S de escritura	Histograma *	El número de operaciones de escritura completadas en cada intervalo de latencia, en microsegundos.

> **Note**
>
> * Las estadísticas del histograma representan solo las operaciones de E/S que se completaron correctamente. Las operaciones de E/S paradas o dañadas no se incluyen, pero se mostrarán en las estadísticas `volume_queue_length`, que se presentan como una estadística puntual.

Acceso a las estadísticas

Se debe acceder a las estadísticas directamente desde la instancia a la que están conectados los volúmenes del almacén de instancias. Puede acceder a las estadísticas con uno de los siguientes métodos:

Instancias de Linux

Amazon CloudWatch

Puede configurar el agente de Amazon CloudWatch para que recopile las estadísticas de su instancia y para que estén disponibles como métricas personalizadas en CloudWatch. A continuación, puede utilizar las métricas de CloudWatch para analizar los patrones de E/S, realizar un seguimiento de las tendencias de rendimiento, crear paneles personalizados y configurar alarmas automatizadas en función de los umbrales de rendimiento.

Para obtener más información sobre la configuración del agente de CloudWatch, consulte Recopilar métricas de volumen del almacén de instancias de Amazon EC2.

nvme-cli tool

Para acceder a las estadísticas

1. Conéctese a la instancia a la que se asocia el volumen.
2. Las AMI de Amazon Linux 2023 publicadas después del 15 de septiembre de 2025 incluyen la versión más reciente de la herramienta `nvme-cli`. Si utiliza una AMI de Amazon Linux anterior, actualice la herramienta `nvme-cli`.

```
sudo yum install nvme-cli
```

3. Ejecute el siguiente comando y especifique el nombre del dispositivo para el volumen.

```
sudo nvme amzn stats /dev/nvme0n1
```

Las estadísticas también proporcionan histogramas de latencia detallados que están desglosados por tamaño de E/S. Para ver las estadísticas desglosadas por tamaño de E/S, incluya la opción `--details`. Por ejemplo:

```
sudo nvme amzn stats --details /dev/nvme0n1
```

Puede obtener más información sobre cómo utilizar la herramienta; para ello, especifique la opción `--help`. Por ejemplo:

```
sudo nvme amzn stats --help
```

instancias de Windows

nvme_amzn.exe tool

Para acceder a las estadísticas

1. Conéctese a la instancia a la que se asocia el volumen.
2. Asegúrese de que está utilizando la versión `1.7.0` del controlador de AWSNVMe o una versión posterior. Para obtener más información sobre la actualización del controlador AWSNVMe, consulte Controladores NVMe de AWS.
3. Obtenga el número de disco del volumen. Para obtener más información, consulte Asignación de discos NVMe de una instancia de Windows de Amazon EC2 a volúmenes.
4. Ejecute el siguiente comando como administrador y especifique el número de disco para el volumen.

```
.\nvme_amzn.exe stats disk_number
```

Las estadísticas también proporcionan histogramas de latencia detallados que están desglosados por tamaño de E/S. Para ver las estadísticas desglosadas por tamaño de E/S, incluya la opción `--details`. Por ejemplo:

```
.\nvme_amzn.exe stats --details disk_number
```

Volúmenes raíz para las instancias de Amazon EC2

Cuando se inicia una instancia, se crea un volumen raíz para dicha instancia. El volumen raíz contiene la imagen que se usa para arrancar dicha instancia. Cada instancia tiene un único volumen raíz. Puede agregar volúmenes de almacenamiento a las instancias durante o después de la inicialización.

La AMI que usa para iniciar una instancia determina el tipo de volumen raíz. Puede iniciar una instancia desde una AMI basada en Amazon EBS (instancias de Linux y Windows) o bien desde una AMI basada en Amazon S3 (solo instancias de Linux). Hay diferencias significativas respecto a lo que se puede hacer con cada tipo de AMI. Para obtener más información sobre estas diferencias, consulte Tipo de volumen raíz.

Le recomendamos que utilice AMI respaldadas por Amazon EBS, ya que estas instancias se inician más rápido y utilizan un almacenamiento persistente.

Reservamos nombres de dispositivos específicos para los volúmenes raíz. Para obtener más información, consulte Nombres de dispositivos para los volúmenes en las instancias de Amazon EC2.


Contenido

- Instancias con un volumen raíz de Amazon EBS
- Instancias con un volumen raíz del almacén de instancias (solo instancias de Linux)
- Conserve el volumen raíz de Amazon EBS después de que la instancia de Amazon EC2 termina.
- Reemplazar el volumen raíz por una instancia de Amazon EC2 sin detenerla.

Instancias con un volumen raíz de Amazon EBS

Las instancias que utilizan Amazon EBS para el volumen raíz tienen automáticamente un volumen de Amazon EBS asociado. Cuando se inicia una instancia con una AMI de Amazon EBS, se crea un volumen de Amazon EBS para cada instantánea de Amazon EBS a la que hace referencia la AMI. Si lo desea, puede utilizar otros volúmenes de Amazon EBS o volúmenes almacén de instancias, dependiendo del tipo de instancia.

Una instancia con un volumen de raíz de EBS se puede parar y reiniciar posteriormente sin que ello afecte a los datos almacenados en los volúmenes adjuntos. Existen distintas tareas relacionadas con la instancia y con el volumen que puede realizar cuando una instancia con un volumen raíz de EBS está en estado detenido. Por ejemplo, puede modificar las propiedades de la instancia, cambiar su tamaño o actualizar el kernel que utiliza, o bien puede asociar su volumen raíz a otra instancia en ejecución para fines de depuración o para cualquier otro fin. Para obtener más información, consulte Volúmenes de Amazon EBS.



Limitación

No puede usar los volúmenes de EBS `st1` o `sc1` como volúmenes raíz.

Error en una instancia

Si una instancia con un volumen raíz de EBS, puede restaurar la sesión siguiendo uno de estos métodos:


- Detenga la instancia y vuelva a iniciarla (pruebe este método en primer lugar).
- Haga una instantánea automáticamente de todos los volúmenes pertinentes y cree una nueva AMI. Para obtener más información, consulte Creación de una AMI basada en Amazon EBS.
- Adjunte el volumen a la nueva instancia siguiendo estos pasos:
  1. Cree una instantánea del volumen raíz.
  2. Registre una nueva AMI utilizando la instantánea.
  3. Lance una nueva instancia nueva desde la nueva AMI.
  4. Separe los volúmenes de Amazon EBS restantes de la antigua instancia.
  5. Adjunte los volúmenes de Amazon EBS a la instancia nueva.

Instancias con un volumen raíz del almacén de instancias (solo instancias de Linux)

> **Note**
>
> Las instancias de Windows no admiten volúmenes raíz del almacén de instancias.

Las instancias que utilizan el almacén de instancias para el volumen raíz tienen automáticamente uno o varios volúmenes de almacén de instancias disponibles, uno de los cuales funciona como volumen raíz. Cundo se inicia una instancia desde una AMI basada en Amazon S3, dicha AMI se copia en el volumen raíz. Tenga en cuenta que puede utilizar volúmenes de almacén de instancias adicionales de manera opcional, dependiendo del tipo de instancia.

Los datos de volúmenes de almacén de instancias persisten siempre que la instancia esté en ejecución, pero estos datos se eliminan cuando la instancia se termina (las instancias con un volumen raíz del almacén de instancias no admiten la acción Detener) o si falla (por ejemplo, si una unidad subyacente tiene problemas). Para obtener más información, consulte Almacenamiento de nivel de bloques temporal del almacén de instancias para las instancias de EC2.



Tipos de instancias admitidas

Solo los siguientes tipos de instancia admiten un volumen de almacén de instancias como volumen raíz: C1, C3, D2, I2, M1, M2, M3, R3 y X1.

Error en una instancia

Cuando una instancia con un volumen raíz del almacén de instancias falla o se termina, no se puede restaurar. Si tiene previsto utilizar instancias con un volumen raíz del almacén de instancias, es muy recomendable que distribuya los datos de los volúmenes del almacén de instancias entre varias zonas de disponibilidad. También debería hacer un backup de los datos de importancia crítica de los volúmenes de almacén de instancias en un almacenamiento persistente con regularidad.

Conserve el volumen raíz de Amazon EBS después de que la instancia de Amazon EC2 termina.

De forma predeterminada, el volumen raíz de Amazon EBS para una instancia se elimina cuando se termina la instancia. Puede cambiar el comportamiento predeterminado para asegurarse de que un volumen de raíz de Amazon EBS persiste después de que termine la instancia. Para cambiar el comportamiento predeterminado, establezca el atributo `DeleteOnTermination` como `false`. Puede hacerlo en el momento del lanzamiento de la instancia o más adelante.

Tareas

- Configurar el volumen raíz para que persista durante el lanzamiento de la instancia
- Configurar el volumen raíz para que persista en una instancia existente
- Confirmar que un volumen raíz está configurado para persistir

Configurar el volumen raíz para que persista durante el lanzamiento de la instancia

Puede configurar el volumen raíz para que persista al iniciar una instancia.

Console

Configuración del volumen raíz para que persista al lanzar una instancia

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Instancias y elija Iniciar instancias.
3. Elija una imagen de máquina de Amazon (AMI), elija un tipo de instancia, elija un par de claves y configure los ajustes de red.

4. En Configurar almacenamiento, seleccione Avanzado.
5. Amplíe el volumen raíz.
6. En Eliminar al terminar, elija No.
7. Cuando termine de configurar la instancia, elija Iniciar instancia.

AWS CLI

Configuración del volumen raíz para que persista al lanzar una instancia

Utilice el comando run-instances e incluya la siguiente opción.

```
--block-device-mappings file://mapping.json
```

En `mapping.json`, especifique una asignación de dispositivos de bloques que establezca el atributo `DeleteOnTermination` en `false`.

```
[
    {
        "DeviceName": "/dev/sda1",
        "Ebs": {
            "DeleteOnTermination": false
        }
    }
]
```

PowerShell

Configuración del volumen raíz para que persista al lanzar una instancia

Utilice el cmdlet New-EC2Instance e incluya el siguiente parámetro.

```
-BlockDeviceMapping $bdm
```

Cree una asignación de dispositivos de bloques que establezca el atributo `DeleteOnTermination` en `$false`.

```
$ebs = New-Object Amazon.EC2.Model.EbsBlockDevice
$ebs.DeleteOnTermination = $false
```

```
$bdm = New-Object Amazon.EC2.Model.BlockDeviceMapping
$bdm.DeviceName = "dev/xvda"
$bdm.Ebs = $ebs
```

Configurar el volumen raíz para que persista en una instancia existente

Puede configurar el volumen raíz para que persista en una instancia en ejecución. Tenga en cuenta que no puede completar esta tarea mediante la consola de Amazon EC2.

AWS CLI

Configuración del volumen raíz para que persista en una instancia existente

Utilice el comando modify-instance-attribute con una asignación de dispositivos de bloques que establezca el atributo `DeleteOnTermination` a `false`.

```
aws ec2 modify-instance-attribute \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --block-device-mappings file://mapping.json
```

En , especifique lo siguient `mapping.json`.

```
[
    {
        "DeviceName": "/dev/xvda",
        "Ebs": {
            "DeleteOnTermination": false
        }
    }
]
```

PowerShell

Configuración del volumen raíz para que persista en una instancia existente

Utilice el cmdlet Edit-EC2InstanceAttribute con una asignación de dispositivos de bloques que establezca el atributo `DeleteOnTermination` en `$false`.

```
$ebs = New-Object Amazon.EC2.Model.EbsInstanceBlockDeviceSpecification
$ebs.DeleteOnTermination = $false
```

```
$bdm = New-Object Amazon.EC2.Model.InstanceBlockDeviceMappingSpecification
$bdm.DeviceName = "/dev/xvda"
$bdm.Ebs = $ebs
Edit-EC2InstanceAttribute `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -BlockDeviceMapping $bdm
```

Confirmar que un volumen raíz está configurado para persistir

Puede confirmar que un volumen raíz está configurado para persistir.

Console

Confirmación de que un volumen raíz está configurado para persistir

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Instancias y, a continuación, seleccione la instancia.
3. En la pestaña Almacenamiento, en Dispositivos de bloques, localice la entrada para el volumen raíz. Si Eliminar al terminar es No, el volumen está configurado para persistir.

AWS CLI

Confirmación de que un volumen raíz está configurado para persistir

Utilice el comando describe-instances y compruebe que el atributo `DeleteOnTermination` esté establecido en `false`.

```
aws ec2 describe-instances \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --query "Reservations[].Instances[].BlockDeviceMappings"
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
[
    [
        {
            "DeviceName": "/dev/xvda",
            "Ebs": {
                "AttachTime": "2024-07-12T04:05:33.000Z",
```

```
                "DeleteOnTermination": false,
                "Status": "attached",
                "VolumeId": "vol-1234567890abcdef0"

            }
        ]
]
```

PowerShell

Confirmación de que un volumen raíz está configurado para persistir

Utilice el cmdlet Get-EC2Instance y compruebe que el atributo `DeleteOnTermination` esté establecido en `False`.

```
(Get-EC2Instance -InstanceId i-
i-1234567890abcdef0).Instances.BlockDeviceMappings.Ebs
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
AssociatedResource  :
AttachTime          : 7/12/2024 4:05:33 AM
DeleteOnTermination : False
Operator            :
Status              : attached
VolumeId            : vol-1234567890abcdef0
```

Reemplazar el volumen raíz por una instancia de Amazon EC2 sin detenerla.

Amazon EC2 permite reemplazar el volumen raíz de Amazon EBS para una instancia en ejecución a la vez que se retiene lo siguiente:

- Datos almacenados en volúmenes de almacén de instancias: los volúmenes de almacén de instancias permanecen asociados a la instancia después de reemplazar el volumen raíz.
- Datos almacenados en volúmenes de Amazon EBS de datos (que no son raíz): los volúmenes de Amazon EBS que no son raíz permanecen asociados a la instancia después de restaurar el volumen raíz.

- Configuración de red: todas las interfaces de red permanecen asociadas a la instancia y conservan sus direcciones IP, identificadores e ID de datos asociados. Cuando la instancia está disponible, se vacía todo el tráfico de red pendiente. Además, la instancia permanece en el mismo host físico, por lo que conserva sus direcciones IP públicas y privadas y su nombre DNS.
- Políticas de IAM: se conservan y se aplican los perfiles y las políticas de IAM (como las políticas basadas en etiquetas) que están asociados a la instancia.

Contenido

- Cómo funciona reemplazar el volumen raíz
- Consideraciones
- Reemplazar un volumen raíz

Cómo funciona reemplazar el volumen raíz

Cuando reemplaza el volumen raíz de una instancia, creamos una tarea de reemplazo del volumen raíz. El volumen raíz original se separa de la instancia y el volumen raíz nuevo se adjunta a la instancia en su lugar. La asignación de dispositivos de bloques de la instancia se actualiza para reflejar el ID del volumen raíz de reemplazo.

Cuando reemplaza el volumen raíz de una instancia, debe especificar el origen del volumen nuevo. Las opciones posibles son las siguientes:

Restaurar un volumen raíz a su estado de original

Esta opción reemplaza el volumen raíz actual por un volumen basado en la instantánea que se usó para crearlo.

Consideraciones sobre el uso del estado de inicialización

El volumen raíz de reemplazo tendrá los mismos atributos que el original: tipo, tamaño y eliminación al terminar la instancia.

Reemplazar el volumen raíz mediante una instantánea

Esta opción reemplaza el volumen raíz actual por un volumen de reemplazo que se basa en la instantánea que especifique. Por ejemplo, una instantánea específica creada anteriormente a partir de este volumen raíz. Esto resulta útil si necesita recuperarse de problemas causados por la corrupción del volumen raíz o por errores de configuración de la red en el sistema operativo huésped.

El volumen raíz de reemplazo tendrá los mismos atributos que el original: tipo, tamaño y eliminación al terminar la instancia.

Consideraciones para utilizar una instantánea

- Solo se pueden utilizar instantáneas que se hayan creado directamente a partir de los volúmenes raíz actuales o anteriores de la instancia.
- No puede usar copias de instantáneas creadas a partir de instantáneas tomadas del volumen raíz.
- Después de restaurar correctamente el volumen raíz, las instantáneas tomadas desde el volumen raíz original aún se podrán utilizar para reemplazar el nuevo volumen raíz (de reemplazo).

Reemplazar el volumen raíz mediante una AMI

Esta opción reemplaza el volumen raíz actual por una AMI que especifique. Esto es útil si necesita hacer actualizaciones o aplicar revisiones del sistema operativo y de las aplicaciones. La AMI debe tener el mismo código de producto, información de facturación, tipo de arquitectura y tipo de virtualización que los de la instancia.

Si la instancia está habilitada para NitroTPM, ENA o sriov-net, debe usar una AMI que admita esas características. Si la instancia no está habilitada para ENA o sriov-net, puede seleccionar una AMI que no admita esas características o puede añadir soporte automáticamente si selecciona una AMI que admita ENA o sriov-net.

Si la instancia está habilitada para NitroTPM, debe usar una AMI que tenga NitroTPM habilitado. La compatibilidad con NitroTPM no está habilitada si la instancia no se configuró para ello, independientemente de la AMI que seleccione.

Puede seleccionar una AMI con un modo de arranque diferente al de la instancia, siempre que esta lo admita. Si la instancia no admite el modo de arranque, se produce un error en la solicitud. Si la instancia admite el modo de arranque, este se propaga a la instancia y sus datos de UEFI se actualizan en consecuencia. Si modificó manualmente el orden de arranque o agregó una clave privada de arranque seguro UEFI para cargar los módulos del kernel privado, los cambios se perderán al reemplazar el volumen raíz.

El volumen raíz de reemplazo tendrá los mismos atributos que el original: tipo y eliminación al terminar la instancia. El tamaño del volumen raíz de reemplazo es el mayor entre el tamaño de asignación de dispositivos de bloques del volumen raíz de la AMI y el tamaño del volumen raíz actual.

Una vez finalizada la tarea de reemplazo del volumen raíz, la siguiente información nueva y actualizada se refleja al describir la instancia mediante la consola, la AWS CLI o los SDK de AWS:

- Nuevo ID de AMI
- Nuevo ID de volumen del volumen raíz
- Configuración del modo de arranque actualizada (si la AMI la modificó)
- Configuración de NitroTPM actualizada (si la AMI lo habilitó)
- Configuración de ENA actualizada (si la AMI lo habilitó)
- Configuración de sriov-net actualizada (si la AMI lo habilitó)

El nuevo ID de la AMI también se refleja en los metadatos de la instancia.

Consideraciones para utilizar una AMI:

- Si usa una AMI que tiene varias asignaciones de dispositivos de bloques, solo se usará el volumen raíz de la AMI. Los demás volúmenes (que no son raíz) se ignoran.
- Solo puede utilizar esta función si tiene permisos para la AMI y la instantánea del volumen raíz asociada. No puede utilizar esta función con las AMI de AWS Marketplace.
- Solo puede usar una AMI sin un código de producto si la instancia tampoco lo tiene.
- El tamaño del volumen raíz de reemplazo es el mayor entre el tamaño de asignación de dispositivos de bloques del volumen raíz de la AMI y el tamaño del volumen raíz actual.
- Los documentos de identidad de la instancia se actualizan automáticamente.
- Si la instancia admite NitroTPM, los datos de NitroTPM de la instancia se restablecen y se generan nuevas claves.

Reemplazar el volumen raíz mediante un volumen de Amazon EBS existente

A diferencia de las opciones de instantánea y AMI, que crean un volumen nuevo, esta opción reemplaza el volumen raíz actual por un volumen de Amazon EBS existente que ya configuró. Esto resulta útil para cargas de trabajo con estado, como las bases de datos, cuando desea preparar metadatos o software en el volumen raíz antes de asociarlo a la instancia.

Antes de utilizar esta opción, debe crear y preparar el volumen de Amazon EBS de reemplazo. Puede prepararlo asociándolo a una instancia como volumen de datos, copiando los datos necesarios en él y, luego, desasociándolo. El volumen debe estar en la misma zona de disponibilidad que la instancia.

El volumen raíz de reemplazo conserva el tamaño, el tipo y los demás atributos que configuró al crear y preparar el volumen. El atributo de eliminación al terminar de la instancia del volumen raíz original no se transfiere al volumen raíz de reemplazo.

Consideraciones para utilizar un volumen de Amazon EBS existente

- El volumen de reemplazo debe estar en la misma zona de disponibilidad que la instancia.
- El volumen de reemplazo no debe estar asociado a ninguna instancia en el momento de la solicitud.
- El volumen de reemplazo debe estar en el estado `available`.
- Si el volumen de reemplazo no cumple estos requisitos, la solicitud para reemplazar el volumen raíz no se completará correctamente.
- Puede utilizar esta opción con instancias AWS Marketplace, pero tanto los códigos de producto de AWS Marketplace como los códigos de facturación del volumen de reemplazo deben coincidir con los de la instancia.
- Si el volumen raíz original está cifrado, el volumen de reemplazo también debe estar cifrado. Puede pasar de un volumen sin cifrar a uno cifrado, pero no de un volumen cifrado a uno sin cifrar. Cuando el volumen de reemplazo esté cifrado, la entidad principal de IAM debe tener los permisos AWS KMS necesarios para desasociar el volumen original. También debe tener los permisos necesarios para asociar y descifrar el volumen de reemplazo. Estos son los mismos permisos necesarios para asociar un volumen cifrado.

Puede elegir si desea conservar el volumen raíz original una vez finalizado su proceso de reemplazo. Si decide eliminar el volumen raíz original cuando haya finalizado el proceso de reemplazo, se eliminará automáticamente y ya no se podrá recuperar. Si decide conservar el volumen raíz original cuando haya finalizado el proceso, permanecerá aprovisionado en su cuenta y deberá eliminarlo manualmente cuando ya no lo necesite.

La tarea de sustitución del volumen raíz pasa por los siguientes estados:

- `pending`: el volumen de reemplazo está en creación.
- `in-progress`: se desvincula el volumen original y se asocia el volumen de reemplazo.
- `succeeded`: se ha asociado el volumen de reemplazo a la instancia correctamente y la instancia está disponible.
- `failing`: la tarea de reemplazo está en proceso de fallar.
- `failed`: se produjo un error en la tarea de reemplazo, pero el volumen raíz aún está asociado.

- `failing-detached`: la tarea de reemplazo está en proceso de error y es posible que la instancia no tenga un volumen raíz asociado.
- `failed-detached`: se produjo un error en la tarea de reemplazo y la instancia no tiene un volumen raíz asociado.

Si la tarea de reemplazo del volumen raíz tiene errores, la instancia se reiniciará y el volumen raíz original permanecerá adjunto a ella.

Consideraciones

Antes de comenzar, considere lo siguiente:

Requisitos

- La instancia debe tener el estado `running`.
- La instancia se reinicia automáticamente durante el proceso. El contenido de la memoria (RAM) se borra durante el reinicio. No se requieren reinicios manuales.
- No puede reemplazar el volumen raíz si se trata de un volumen de almacén de instancias. Solo se admiten las instancias con volúmenes raíz de Amazon EBS.
- Puede reemplazar el volumen raíz de todos los tipos de instancia virtualizados y las instancias bare metal de EC2 Mac. No se admite ninguna otra instancia bare metal.
- Cuando utilice una instantánea, solo podrá utilizar instantáneas que haya creado directamente a partir del volumen raíz actual o de un volumen raíz anterior de la instancia.
- Si la cuenta está habilitada para cifrado de Amazon EBS de forma predeterminada en la región actual, el volumen raíz de reemplazo creado por la tarea de reemplazo del volumen raíz siempre está cifrado, independientemente del estado de cifrado de la instantánea especificada o del volumen raíz de la AMI especificada.

Resultados del cifrado

En la tabla siguiente, se resumen los posibles resultados de cifrado.

	Volumen raíz original	Instantánea, AMI o volumen especificados	Cifrado de forma predeterminada	Volumen raíz de reemplazo	Clave de cifrado utilizada para reemplazar el volumen raíz
Restaurar el volumen raíz de reemplazo al estado de inicialización inicial	Encriptado	No aplicable	No se considera	Encriptado	Misma clave de KMS que el volumen raíz original
	Sin cifrar	No aplicable	Deshabilitado	Sin cifrar	No aplicable
	Sin cifrar	No aplicable	Habilitado	Encriptado	Clave de KMS predeterminada para el cifrado de Amazon EBS de la cuenta
Restaurar el volumen raíz de reemplazo desde una instantánea o una AMI	Encriptado	Sin cifrar	No se considera	Encriptado	Misma clave de KMS que el volumen raíz original
	Encriptado	Encriptado	No se considera	Encriptado	Misma clave de KMS que el volumen raíz original
	Sin cifrar	Sin cifrar	Deshabilitado	Sin cifrar	No aplicable
	Sin cifrar	Sin cifrar	Habilitado	Encriptado	Clave de KMS predeterminada para

	Volumen raíz original	Instantánea, AMI o volumen especificados	Cifrado de forma predeterminada	Volumen raíz de reemplazo	Clave de cifrado utilizada para reemplazar el volumen raíz
					el cifrado de Amazon EBS de la cuenta

	Volumen raíz original	Instantánea, AMI o volumen especificados	Cifrado de forma predeterminada	Volumen raíz de reemplazo	Clave de cifrado utilizada para reemplazar el volumen raíz
	Sin cifrar	Encriptado	No se considera	Encriptado	Si la AMI o la instantánea son propiedad de la cuenta, el volumen de reemplazo se cifra con la clave de KMS de la AMI o la instantánea. Si la AMI o la instantánea se comparten con la cuenta, el volumen de reemplazo se cifra con la clave de KMS predeterminada para el cifrado de Amazon EBS de la cuenta.

	Volumen raíz original	Instantánea, AMI o volumen especificados	Cifrado de forma predeterminada	Volumen raíz de reemplazo	Clave de cifrado utilizada para reemplazar el volumen raíz
Restaurar el volumen raíz de reemplazo desde un volumen de Amazon EBS existente	Encriptado	Encriptado	No aplicable	Encriptado	Clave de KMS del volumen especificado
	Encriptado	Sin cifrar	No aplicable	No permitido. No puede reemplazar un volumen raíz cifrado por un volumen sin cifrar. Amazon EC2 rechaza la tarea de reemplazo.	No aplicable
	Sin cifrar	Sin cifrar	No aplicable	Sin cifrar	No aplicable
	Sin cifrar	Encriptado	No aplicable	Encriptado	Clave de KMS del volumen especificado

Reemplazar un volumen raíz

Cuando reemplaza el volumen raíz de una instancia, se crea una tarea de reemplazo del volumen raíz. Puede utilizar la tarea de reemplazo del volumen raíz para supervisar el progreso y el resultado del proceso de reemplazo.

Console

Para reemplazar el volumen raíz

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione la instancia para la que desea reemplazar el volumen raíz y elija Acciones, Monitorear y solucionar problemas, Reemplazar volumen raíz.

> **Note**
>
> La acción Reemplazar volumen raíz estará desactivada si la instancia seleccionada no está en estado de `running`.

4. En Restaurar, seleccione una de las siguientes opciones:
   - Estado de lanzamiento: restaure el volumen raíz de reemplazo a partir de la instantánea utilizada para crear el volumen raíz actual.
   - Instantánea: restaure el volumen raíz de reemplazo a la instantánea que especifique. En Instantánea, seleccione la instantánea que desee utilizar.
   - Imagen: restaure el volumen raíz de reemplazo mediante la AMI que especifique. En Imagen, seleccione la AMI que desee utilizar.
5. (Opcional) En Tasa de inicialización del volumen, puede especificar la tasa aprovisionada de Amazon EBS para la inicialización del volumen (tasa de inicialización del volumen), en MiB/s, a la que se descargarán los bloques de instantáneas de Amazon S3 al volumen. Para obtener más información, consulte Uso de una tasa aprovisionada de Amazon EBS para la inicialización del volumen. Para usar la tasa de inicialización predeterminada o la restauración rápida de instantáneas (si está habilitada para la instantánea seleccionada), no especifique una tasa.
6. (Opcional) Para eliminar el volumen raíz que va a reemplazar, seleccione Eliminar el volumen raíz reemplazado.
7. Elija Crear tarea de reemplazo.
8. Para supervisar la tarea de reemplazo, seleccione la pestaña Almacenamiento de la instancia y expanda Tareas de reemplazo recientes del volumen raíz.

AWS CLI

Para restaurar el volumen raíz de reemplazo al estado de inicialización inicial

Utilice el comando create-replace-root-volume-task. En `--instance-id`, especifique el ID de la instancia para la que desea reemplazar el volumen raíz. Omita los parámetros `--snapshot-id` e `--image-id`. Para eliminar el volumen raíz original después de haberlo reemplazado, incluya `--delete-replaced-root-volume` y especifique `true`. Para especificar la tasa de inicialización del volumen a la que se descargan los bloques de instantáneas de Amazon S3 al volumen, en `--volume-initialization-rate`, especifique un valor entre `100` y `300` MiB/s.

```
aws ec2 create-replace-root-volume-task \
--instance-id i-1234567890abcdef0 \
--delete-replaced-root-volume \
--volume-initialization-rate 150
```

Para restaurar el volumen raíz de reemplazo a una instantánea específica

Utilice el comando create-replace-root-volume-task. En `--instance-id`, especifique el ID de la instancia para la que desea reemplazar el volumen raíz. En `--snapshot-id`, especifique el ID de la instantánea que se va a usar. Para eliminar el volumen raíz original después de haberlo reemplazado, incluya `--delete-replaced-root-volume` y especifique `true`. Para especificar la tasa de inicialización del volumen a la que se descargan los bloques de instantáneas de Amazon S3 al volumen, en `--volume-initialization-rate`, especifique un valor entre `100` y `300` MiB/s.

```
aws ec2 create-replace-root-volume-task \
--instance-id i-1234567890abcdef0 \
--snapshot-id snap-9876543210abcdef0 \
--delete-replaced-root-volume \
--volume-initialization-rate 150
```

Para restaurar el volumen raíz de reemplazo mediante una AMI

Utilice el comando create-replace-root-volume-task. En `--instance-id`, especifique el ID de la instancia para la que desea reemplazar el volumen raíz. En `--image-id`, especifique el ID de la AMI que quiere usar. Para eliminar el volumen raíz original después de haberlo reemplazado, incluya `--delete-replaced-root-volume` y especifique `true`. Para especificar la tasa de inicialización del volumen a la que se descargan los bloques de instantáneas de Amazon S3 al volumen, en `--volume-initialization-rate`, especifique un valor entre `100` y `300` MiB/s.

```
aws ec2 create-replace-root-volume-task \
--instance-id i-1234567890abcdef0 \
--image-id ami-09876543210abcdef \
--delete-replaced-root-volume \
--volume-initialization-rate 150
```

Para reemplazar el volumen raíz mediante un volumen de Amazon EBS existente

Utilice el comando create-replace-root-volume-task. En `--instance-id`, especifique el ID de la instancia cuyo volumen raíz desea reemplazar (por ejemplo, `i-1234567890abcdef0`). En `--volume-id`, especifique el ID del volumen de Amazon EBS que se utilizará como volumen raíz nuevo. Para eliminar el volumen raíz original una vez que se complete el reemplazo, incluya `--delete-replaced-root-volume`. Amazon EC2 acepta el parámetro `--volume-initialization-rate`, pero lo omite con esta opción porque no descarga los datos de la instantánea.

```
aws ec2 create-replace-root-volume-task \
--instance-id i-1234567890abcdef0 \
--volume-id vol-0123456789abcdef0 \
--delete-replaced-root-volume
```

Para ver el estado de una tarea de reemplazo de volumen raíz

Utilice el comando describe-replace-root-volume-tasks y especifique los ID de las tareas de reemplazo de volumen raíz que se van a ver.

```
aws ec2 describe-replace-root-volume-tasks \
    --replace-root-volume-task-ids replacevol-1234567890abcdef0 \
    --query ReplaceRootVolumeTasks[].TaskState
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
[
    "succeeded"
]
```

También puede especificar el filtro `instance-id` para filtrar los resultados por instancia.

```
$ aws ec2 describe-replace-root-volume-tasks \
```

```
    --filters Name=instance-id,Values=i-1234567890abcdef0
```

PowerShell

Para restaurar el volumen raíz de reemplazo al estado de inicialización inicial

Utilice el comando New-EC2ReplaceRootVolumeTask. En `-InstanceId`, especifique el ID de la instancia para la que desea reemplazar el volumen raíz. Omita los parámetros `-SnapshotId` e `-ImageId`. Para eliminar el volumen raíz original después de haberlo reemplazado, incluya `-DeleteReplacedRootVolume` y especifique `$true`. Para especificar la tasa de inicialización del volumen a la que se descargan los bloques de instantáneas de Amazon S3 al volumen, en `-VolumeInitializationRate`, especifique un valor entre `100` y `300` MiB/s.

```
New-EC2ReplaceRootVolumeTask `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -VolumeInitializationRate 150 `
    -DeleteReplacedRootVolume $true
```

Para restaurar el volumen raíz de reemplazo a una instantánea específica

Utilice el comando New-EC2ReplaceRootVolumeTask. En `--InstanceId`, especifique el ID de la instancia para la que desea reemplazar el volumen raíz. En `-SnapshotId`, especifique el ID de la instantánea que se va a usar. Para eliminar el volumen raíz original después de haberlo reemplazado, incluya `-DeleteReplacedRootVolume` y especifique `$true`. Para especificar la tasa de inicialización del volumen a la que se descargan los bloques de instantáneas de Amazon S3 al volumen, en `-VolumeInitializationRate`, especifique un valor entre `100` y `300` MiB/s.

```
New-EC2ReplaceRootVolumeTask `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -SnapshotId snap-9876543210abcdef0 `
    -VolumeInitializationRate 150 `
    -DeleteReplacedRootVolume $true
```

Para restaurar el volumen raíz de reemplazo mediante una AMI

Utilice el comando New-EC2ReplaceRootVolumeTask. En `-InstanceId`, especifique el ID de la instancia para la que desea reemplazar el volumen raíz. En `-ImageId`, especifique el ID de la AMI que quiere usar. Para eliminar el volumen raíz original después de haberlo reemplazado, incluya `-DeleteReplacedRootVolume` y especifique `$true`. Para especificar la tasa de

inicialización del volumen a la que se descargan los bloques de instantáneas de Amazon S3 al volumen, en `-VolumeInitializationRate`, especifique un valor entre `100` y `300` MiB/s.

```
New-EC2ReplaceRootVolumeTask `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -VolumeInitializationRate 150 `
    -DeleteReplacedRootVolume $true
```

Para reemplazar el volumen raíz mediante un volumen de Amazon EBS existente

Utilice el comando New-EC2ReplaceRootVolumeTask. En `-InstanceId`, especifique el ID de la instancia cuyo volumen raíz desea reemplazar (por ejemplo, `i-1234567890abcdef0`). En `-VolumeId`, especifique el ID del volumen de Amazon EBS que se utilizará como volumen raíz nuevo. Para eliminar el volumen raíz original una vez que se complete el reemplazo, incluya `-DeleteReplacedRootVolume` y especifique `$true`. Amazon EC2 acepta el parámetro `-VolumeInitializationRate`, pero lo omite con esta opción porque no descarga los datos de la instantánea.

```
New-EC2ReplaceRootVolumeTask `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -VolumeId vol-0123456789abcdef0 `
    -DeleteReplacedRootVolume $true
```

Para ver el estado de una tarea de reemplazo de volumen raíz

Utilice el comando Get-EC2ReplaceRootVolumeTask y especifique los ID de las tareas de reemplazo de volumen raíz que se van a ver.

```
(Get-EC2ReplaceRootVolumeTask `
    -ReplaceRootVolumeTaskIds replacevol-1234567890abcdef0).TaskState.Value
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
Succeeded
```

También puede especificar el filtro `instance-id` para filtrar los resultados por instancia.

```
PS C:\> Get-EC2ReplaceRootVolumeTask -Filters @{Name = 'instance-id'; Values =
 'i-1234567890abcdef0'} | Format-Table
```

Nombres de dispositivos para los volúmenes en las instancias de Amazon EC2

Cuando adjunta un volumen a su instancia, incluye un nombre de dispositivo para el volumen. Amazon EC2 utiliza este nombre del dispositivo. El controlador del dispositivo de bloques de la instancia asigna el nombre del volumen real al montar el volumen, y el nombre asignado puede diferir del que Amazon EC2 usa.

El número de volúmenes que puede admitir la instancia se establece en función del sistema operativo. Para obtener más información, consulte Límites de volumen de Amazon EBS para las instancias de Amazon EC2.

Contenido

- Nombres de dispositivos disponibles
- Consideraciones sobre el nombre de los dispositivos

Nombres de dispositivos disponibles

Instancias de Linux

Las instancias de Linux tienen a su disposición dos tipos de virtualización: paravirtual (PV) o máquina virtual de hardware (HVM). El tipo de virtualización de una instancia se determina en función de la AMI utilizada para iniciarla. Todos los tipos de instancias admiten AMI HVM. Algunos tipos de instancia de generaciones anteriores admiten AMI paravirtuales (PV). Asegúrese de tomar nota del tipo de virtualización de su AMI, ya que los nombres de dispositivos recomendados y disponibles que puede utilizar dependen del tipo de virtualización de su instancia. Para obtener más información, consulte Tipos de virtualización.

En la siguiente tabla, se muestran los nombres de dispositivo disponibles que puede especificar en una asignación de dispositivos de bloques o al adjuntar un volumen de EBS.

Tipo de virtualización	Disponible	Reservado para volumen raíz	Recomendado para volúmenes de datos EBS	Volúmenes de almacén de instancias
Paravirtual	/dev/sd[a-z]	/dev/sda1	/dev/sd[f-p]	/dev/sd[b-e]

Tipo de virtualización	Disponible	Reservado para volumen raíz	Recomendado para volúmenes de datos EBS	Volúmenes de almacén de instancias
	/dev/sd[a-z][1-15] /dev/hd[a-z] /dev/hd[a-z][1-15]		/dev/sd[f-p][1-6]	
HVM	/dev/sd[a-z] /dev/xvd[a-c][a-z] /dev/xvdd[a-x]	Difiere por AMI /dev/sda1 o /dev/xvda	/dev/sd[b-z] /dev/xvdb[b-z] *	/dev/sd[b-e] /dev/sd[b-h] (h1.16xlarge) /dev/sd[b-y] (d2.8xlarge) /dev/sd[b-i] (i2.8xlarge) **

* Los nombres de dispositivos que especifica para los volúmenes de EBS NVMe en una asignación de dispositivos de bloques se cambian por los nombres de dispositivos NVMe (`/dev/nvme[0-26]n1`). El controlador de dispositivo de bloques puede asignar nombres de dispositivos NVMe en un orden distinto al especificado para los volúmenes de la asignación de dispositivos de bloques.

** Los volúmenes de almacén de instancias NVMe se enumeran automáticamente y se les asigna un nombre de dispositivo NVMe.

instancias de Windows

Las AMI de Windows de AWS utilizan uno de los siguientes conjuntos de controladores para permitir el acceso al hardware virtualizado:

- PV de AWS: Controladores paravirtuales para instancias de Windows

- NVMe de AWS: Controladores NVMe

Nombres de dispositivos para instancias basadas en Nitro

En la siguiente tabla se muestran los nombres de dispositivo disponibles que puede especificar en una asignación de dispositivos de bloques o al adjuntar un volumen de EBS a una instancia basada en Nitro.

Tipo de controlador	Disponible	Reservado para volumen raíz	Recomendado para volúmenes EBS	Volúmenes de almacén de instancias
NVMe de AWS	xvd[a-z] xvd[a-c][a-z] xvdd[a-x] /dev/sda1	/dev/sda1	xvd[b-z] xvdb[b-z]	*

* Se enumera y se asigna automáticamente una letra de unidad de Windows a los volúmenes de almacén de instancias NVMe.

Nombres de dispositivos para instancias basadas en Xen

En la siguiente tabla se muestran los nombres de dispositivo disponibles que puede especificar en una asignación de dispositivos de bloques o al adjuntar un volumen de EBS a una instancia basada en Xen.

Tipo de controlador	Disponible	Reservado para volumen raíz	Recomendado para volúmenes EBS	Volúmenes de almacén de instancias
AWS PV	xvd[b-z] xvd[b-c][a-z] /dev/sda1	/dev/sda1	xvd[f-z]	xvdc[a-x] xvd[a-e]

Tipo de controlador	Disponible	Reservado para volumen raíz	Recomendado para volúmenes EBS	Volúmenes de almacén de instancias
	/dev/sd[b-e]			
Citrix PV (no es más compatible)	xvd[b-z] xvd[b-c][a-z] /dev/sda1 /dev/sd[b-e]	/dev/sda1	xvd[f-z]	xvdc[a-x] xvd[a-e]
Red Hat PV (no es más compatible)	xvd[a-z] xvd[b-c][a-z] /dev/sda1 /dev/sd[b-e]	/dev/sda1	xvd[f-p]	xvdc[a-x] xvd[a-e]

Para obtener más información acerca de los volúmenes del almacén de instancias, consulte Almacenamiento de nivel de bloques temporal del almacén de instancias para las instancias de EC2. Para obtener más información acerca de los volúmenes NVMe EBS (instancias basadas en Nitro), incluida la forma de identificar el dispositivo EBS, consulte Amazon EBS y NVMe en la Guía del usuario de Amazon EBS.

Consideraciones sobre el nombre de los dispositivos

Tenga en cuenta las siguientes consideraciones cuando seleccione un nombre de dispositivo:

- La parte final de los nombres de los dispositivos que utilice no debe superponerse, ya que se pueden provocar problemas al iniciar la instancia. Por ejemplo, evite usar combinaciones como `/dev/xvdf` y `xvdf` para volúmenes adjuntos a la misma instancia.
- Aunque puede adjuntar volúmenes EBS utilizando los nombres de dispositivo usados para adjuntar volúmenes de almacén de instancias, le recomendamos que no lo haga porque el comportamiento puede ser impredecible.

- El número de los volúmenes de almacén de instancias de NVMe de una instancia varía según el tamaño de la instancia. A los volúmenes de almacén de instancias NVMe se les enumera y se les asigna automáticamente un nombre de dispositivo NVMe (instancias de Linux) o una letra de unidad de Windows (instancias de Windows).
- (Instancias de Windows) Las AMI de Windows de AWS incluyen software adicional que prepara la instancia cuando se arranca por primera vez. Este puede ser el servicio EC2Config (las AMI para Windows anteriores a Windows Server 2016) o EC2Launch (Windows Server 2016 y versiones posteriores). Una vez que se han asignado los dispositivos a las unidades, se inicializan y se montan. La unidad raíz se inicializa y monta como `C:\`. De forma predeterminada, cuando un volumen de EBS se adjunta a una instancia de Windows, se puede mostrar como cualquier letra de unidad en la instancia. Puede cambiar la configuración para establecer las letras de unidad de los volúmenes según sus especificaciones. Para volúmenes del almacén de instancias, la opción predeterminada depende del controlador. AWS Los controladores PV y Citrix PV asignan a los volúmenes de almacén de instancias letras de unidad de la Z: a la A:. Los controladores Red Hat asignan a los volúmenes de almacén de instancias letras de unidad de la D: a la Z:. Para obtener más información, consulte Agentes de inicialización en instancias de Windows de Amazon EC2 y Cómo se adjuntan y asignan los volúmenes en instancias de Windows de Amazon EC2.
- (Instancias de Linux) En función de la unidad de dispositivo de bloques del kernel, el dispositivo puede ir asociado a otro nombre diferente del especificado. Por ejemplo, si especifica un nombre de dispositivo de `/dev/sdh`, se podría cambiar el nombre del dispositivo por `/dev/xvdh` o `/dev/hdh`. En muchos casos, la letra final continúa siendo la misma. En algunas versiones de Red Hat Enterprise Linux (y sus variantes como CentOS), podría cambiar también la letra final (`/dev/sda` puede convertirse en `/dev/xvde`). En estos casos, la letra final de cada nombre del dispositivo se aumenta el mismo número de veces. Por ejemplo, si se cambia el nombre de `/dev/sdb` a `/dev/xvdf`, entonces se cambia el nombre de `/dev/sdc` a `/dev/xvdg`. Amazon Linux crea un enlace simbólico para el nombre que especificó para el dispositivo cuyo nombre cambió. Es posible que otros sistemas operativos se comporten de otra forma.
- (Instancias de Linux) Las AMI de HVM no admiten el uso de números finales en los nombres de dispositivos, salvo `/dev/sda1`, que es el nombre de dispositivo reservado para el volumen raíz, y `/dev/sda2`. Aunque es posible utilizar `/dev/sda2`, no se recomienda usar este mapeo de dispositivo con instancias HVM.
- (Instancias de Linux) Cuando se utilizan AMI PV, no se pueden asociar volúmenes que compartan las mismas letras de dispositivo, tanto con dígitos finales como sin ellos. Por ejemplo, si adjunta un volumen como `/dev/sdc` y otro volumen como `/dev/sdc1`, solo `/dev/sdc` será visible para la instancia. Para utilizar dígitos finales en nombres de dispositivos, debe usar dígitos finales en

todos los nombres de dispositivos que compartan las mismas letras de base (como `/dev/sdc1`, `/dev/sdc2`, `/dev/sdc3`).

- (Instancias de Linux) Puede que algunos kernels personalizados tengan restricciones que limiten el uso a `/dev/sd[f-p]` o `/dev/sd[f-p][1-6]`. Si tiene problemas para usar `/dev/sd[q-z]` o `/dev/sd[q-z][1-6]`, intente cambiar a `/dev/sd[f-p]` o `/dev/sd[f-p][1-6]`.

Antes de especificar el nombre del dispositivo que ha seleccionado, compruebe que esté disponible. De lo contrario, obtendrá un error que indica que el nombre del dispositivo ya está en uso. Para ver los dispositivos de disco y sus puntos de montaje, utilice el comando lsblk (instancias de Linux), la utilidad de administración de discos o el comando diskpart (instancias de Windows).

Asignaciones de dispositivos de bloques para volúmenes en instancias de Amazon EC2

Cada instancia que inicie tiene un volumen raíz asociado, que puede ser un volumen de Amazon EBS o un volumen de almacén de instancias. Puede utilizar las asignaciones de dispositivos de bloques para especificar los volúmenes de EBS adicionales o volúmenes de almacén de instancias para adjuntar a una instancia a la hora de iniciarla. También se pueden asociar volúmenes de EBS adicionales a una instancia en ejecución. Sin embargo, la única forma de adjuntar volúmenes de almacén de instancias a una instancia es utilizar las asignaciones de dispositivos de bloques para adjuntarlos a los volúmenes al iniciar dicha instancia.

Contenido

- Conceptos sobre la asignación de dispositivos de bloques
- Agregar asignaciones de dispositivos de bloques AMI
- Agregar asignaciones de dispositivos de bloques a la instancia de Amazon EC2

Conceptos sobre la asignación de dispositivos de bloques

Un dispositivo de bloques es un dispositivo de almacenamiento que traslada los datos en secuencias bytes o bits (bloques). Estos dispositivos admiten el acceso aleatorio y, por lo general, usan E/S en búfer. Entre los ejemplos de este tipo de dispositivos se incluyen los discos duros, las unidades de CD-ROM y las memorias flash. Un dispositivo de bloques se puede conectar físicamente a un equipo o bien se puede obtener acceso a él de forma remota como si estuviera conectado físicamente al equipo.

Amazon EC2 admite dos tipos de dispositivo de bloques:

- Volúmenes de almacén de instancias (dispositivos virtuales cuyo hardware subyacente está conectado físicamente al equipo host de la instancia)
- Volúmenes de EBS (dispositivos de almacenamiento remoto)

Una asignación de dispositivos de bloques define los dispositivos de bloques (volúmenes de almacén de instancias y volúmenes de EBS) que se deben asociar a la instancia. Puede especificar una asignación de dispositivos de bloques como parte la creación de una AMI para que el mapeo sea utilizado por todas las instancias que se lancen desde la AMI. También puede especificar una asignación de dispositivos de bloques cuando se inicia una instancia, de forma que este mapeo anula al especificado en la AMI desde la que se lanzó la instancia. Tenga en cuenta que todos los volúmenes de almacenes de instancias NVMe admitidos por un tipo de instancia se enumeran automáticamente y se les asigna un nombre de dispositivo al iniciar la instancia; su inclusión en la asignación de dispositivos de bloques no tiene ningún efecto.

Contenido

- Entradas de asignación de dispositivos de bloques
- Advertencias del almacén de instancias de la asignación de dispositivos de bloques
- Ejemplos de asignación de dispositivos de bloques
- Disponibilidad de los dispositivos en el sistema operativo

Entradas de asignación de dispositivos de bloques

Cuando crea una asignación de dispositivos de bloques, se especifica la siguiente información para cada dispositivo de bloques que necesita adjuntar a la instancia:

- El nombre del dispositivo utilizado dentro de Amazon EC2. El controlador del dispositivo de bloques de la instancia asigna el nombre real del volumen al montarlo. El nombre asignado puede ser distinto al nombre recomendado por Amazon EC2. Para obtener más información, consulte Nombres de dispositivos para los volúmenes en las instancias de Amazon EC2.

Para volúmenes de almacén de instancias, también se especifica la siguiente información:

- El dispositivo virtual: `ephemeral[0-23]`. Tenga en cuenta que el número y el tamaño de los volúmenes de almacén de instancias disponibles para la instancia varía según el tipo de instancia.

Para volúmenes de almacenamiento de instancias NVMe, también se aplica la siguiente información:

- Estos volúmenes se enumeran automáticamente y se les asigna un nombre de dispositivo; su inclusión en la asignación de dispositivos de bloques no tiene ningún efecto.

Para los volúmenes de EBS, también debe especificar la siguiente información:

- El ID de la instantánea que se utiliza para crear el dispositivo de bloques (snap-xxxxxxxx). Este valor es opcional siempre que especifique un tamaño de volumen. No se puede especificar el ID de una instantánea archivada.
- El tamaño del volumen, en GiB. El tamaño especificado debe ser superior o igual al tamaño de la instantánea especificada.
- Si se elimina el volumen de la terminación de instancias (`true` o `false`). El valor predeterminado es `true` para el volumen raíz y `false` para volúmenes adjuntos. Al crear una AMI, su asignación de dispositivos de bloques hereda esta configuración de la instancia. Al iniciar una instancia, hereda esta configuración de la AMI.
- El tipo de volumen, que puede ser `gp2` y `gp3` para los SSD de uso general, `io1` e `io2` para los SSD de IOPS aprovisionadas, `st1` para los HDD con rendimiento optimizado, `sc1` para los HDD en frío o `standard` para los magnéticos.
- El número de operaciones de entrada/salida por segundo (IOPS) que admite el volumen. (Se utiliza solo con volúmenes `io1` e `io2`).
- Algunos tipos de instancias admiten más de una tarjeta EBS. Para seleccionar la tarjeta EBS para el volumen al que se va a conectar, especifique el índice de dicha tarjeta. Para obtener más información, consulte Tarjetas EBS.

Advertencias del almacén de instancias de la asignación de dispositivos de bloques

Existen varias salvedades que se deben tener en cuenta a la hora de iniciar instancias con AMIs que tienen volúmenes de almacén de instancias en sus mapeos de dispositivos de bloques.

- Algunos tipos de instancia incluyen más volúmenes de almacén de instancias que otros, mientras que algunos tipos de instancia no contienen ninguno. Si su tipo de instancia admite un volumen de almacén de instancias y la AMI tiene mapeos para dos volúmenes de almacén de instancias, la instancia se inicia con uno solo.
- Los volúmenes de almacén de instancias solo se pueden mapear durante la inicialización. No puede parar una instancia sin volúmenes de almacén de instancias (como `t2.micro`), cambie la

instancia a un tipo que admita volúmenes de almacén de instancias y, a continuación, reinicie la instancia con volúmenes de almacén de instancias. Sin embargo, puede crear una AMI desde la instancia y iniciarla en un tipo de instancia que admita volúmenes de almacén de instancias y, a continuación, mapear dichos volúmenes de almacén de instancias en la instancia.


- Si inicia una instancia con volúmenes de almacén de instancias mapeados y, a continuación, para la instancia, la cambia por un tipo de instancia con menos volúmenes de almacén de instancias y, a continuación, la reinicia, los mapeos de los volúmenes de almacén de instancias de la inicialización inicial seguirán mostrándose en los metadatos de la instancia. Sin embargo, solo estará disponible para la instancia el número máximo de volúmenes de almacén de instancias admitido para ese tipo de instancia.

> **Note**
>
> Cuando se para una instancia, se pierden todos los datos de los volúmenes de almacén de instancias.

- Dependiendo de la capacidad del almacén de instancias en el momento de la inicialización, las instancias M3 podrían omitir los mapeos de dispositivos de bloques del almacén de instancias de la AMI durante la inicialización, salvo que se especifiquen en se momento. Debe especificar las asignaciones de dispositivos de bloques del almacén de instancias en el momento de la inicialización, incluso si la AMI que va a iniciar tiene los volúmenes de almacén de instancias mapeados en la AMI, para garantizar que los volúmenes de almacén de instancias estén disponibles cuando se lance la instancia.

Ejemplos de asignación de dispositivos de bloques

Esta figura muestra un ejemplo de asignación de dispositivos de bloques para una instancia respaldada por EBS. Mapea `/dev/sdb` en `ephemeral0` y mapea dos volúmenes de EBS, un en `/dev/sdh` y el otro en `/dev/sdj`. También muestra el volumen de EBS que es el volumen raíz, `/dev/sda1`.



Tenga en cuenta que este ejemplo de asignación de dispositivos de bloques se utiliza en los comandos y API de muestra de este tema. Puede encontrar comandos y API de muestra que crean asignaciones de dispositivos de bloques en Especificar una asignación de dispositivos de bloques para una AMI y Actualizar la asignación de dispositivos de bloques al iniciar una instancia.

Disponibilidad de los dispositivos en el sistema operativo

Amazon EC2 utiliza nombres como `/dev/sdh` y `xvdh` para describir dispositivos de bloques. Amazon EC2 utiliza la asignación de dispositivos de bloques para especificar los dispositivos de bloques que se deben adjuntar a una instancia de EC2. Cuando un dispositivo de bloques se adjunta a una instancia, debe ser montado por el sistema operativo antes de que se pueda obtener acceso al dispositivo de almacenamiento. Cuando un dispositivo de bloques se separa de una instancia, es desmontado por el sistema operativo y ya no se puede obtener acceso al dispositivo de almacenamiento.

Instancias de Linux: los nombres de dispositivo especificados en la asignación de dispositivos de bloques se mapean en sus dispositivos de bloques correspondientes al arrancar la instancia por primera vez. El tipo de instancia determina qué volúmenes de almacén de instancias se formatean y montan de forma predeterminada. Puede montar volúmenes de almacén de instancias adicionales durante la inicialización siempre que no se supere el número de volúmenes de almacén de instancias disponibles para el tipo de instancia. Para obtener más información, consulte Almacenamiento de nivel de bloques temporal del almacén de instancias para las instancias de EC2. El controlador del

dispositivo de bloques de la instancia determina qué dispositivos se utilizan al formatear y montar los volúmenes.

Instancias de Windows: los nombres de dispositivo especificados en la asignación de dispositivos de bloques se mapean en sus dispositivos de bloques correspondientes al arrancar la instancia por primera vez y, a continuación, el servicio Ec2Config inicializa y monta las unidades. El volumen raíz se monta como `C:\`. Los volúmenes de almacén de instancias se montan como `Z:\`, `Y:\` y así sucesivamente. El volumen de EBS se puede montar en cualquier letra de unidad. Sin embargo, puede configurar la asignación de letras de unidad para volúmenes de EBS. Si desea obtener más información, consulte the section called “Agentes de inicialización de Windows”.

Agregar asignaciones de dispositivos de bloques AMI

Cada AMI tiene una asignación de dispositivos de bloques que especifica los dispositivos de bloques que se deben adjuntar a una instancia cuando se inicia desde la AMI. Para añadir más dispositivos de bloques a una AMI, debe crear su propia AMI.

Contenido

- Especificar una asignación de dispositivos de bloques para una AMI
- Visualizar los volúmenes de EBS en una asignación de dispositivos de bloques de una AMI

Especificar una asignación de dispositivos de bloques para una AMI

Existen dos maneras de especificar volúmenes además del volumen raíz al crear una AMI. Si ya ha adjuntado volúmenes a una instancia en ejecución antes de crear la AMI desde la instancia, la asignación de dispositivos de bloques de la AMI incluye esos mismos volúmenes. Para volúmenes de EBS, los datos existentes se guardan en una nueva instantánea, y es esta instantánea la que se especifica en la asignación de dispositivos de bloques. Para los volúmenes de almacén de instancias, los datos no se conservan.

Para una AMI respaldada por EBS, puede añadir volúmenes de EBS y volúmenes de almacén de instancias mediante una asignación de dispositivos de bloques Para una AMI basada en Amazon S3, puede agregar volúmenes del almacén de instancias solo modificando las entradas de la asignación de dispositivos de bloques en el archivo de manifiesto de la imagen al registrar la imagen.

> **Note**
>
> Para instancias M3, debe especificar volúmenes de almacén de instancias en la asignación de dispositivos de bloques para la instancia al iniciarla. Al iniciar una instancia M3, los volúmenes de almacén de instancias especificados en la asignación de dispositivos de bloques de la AMI podrían omitirse si no se han especificado como parte de la asignación de dispositivos de bloques de la instancia.

Console

Para añadir volúmenes a una AMI

1. Abra la consola de Amazon EC2.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancia[s]).
3. Seleccione una instancia y elija Acciones, Imagen y plantillas, Crear imagen.
4. Introduzca un nombre y una descripción para la imagen.
5. Los volúmenes de instancia aparecen en Volúmenes de instancia. Para agregar otro volumen, elija Agregar volumen.
6. En Tipo de volumen, elija el tipo de volumen. Para Dispositivo, elija el nombre del dispositivo. Para un volumen de EBS, puede especificar detalles adicionales, como una instantánea, tamaño de volumen, tipo de volumen, IOPS y estado de cifrado.
7. Elija Create image (Crear imagen).

AWS CLI

Para añadir volúmenes a una AMI

Utilice el comando create-image para especificar una asignación de dispositivos de bloques para una AMI respaldada por EBS. Utilice el comando register-image para especificar una asignación de dispositivos de bloques para una AMI basada en Amazon S3.

Especifique la asignación de dispositivos de bloques utilizando el parámetro `--block-device-mappings`. Puede especificar argumentos codificados en JSON directamente en la línea de comandos o haciendo referencia a un archivo JSON, como se muestra aquí.

```
--block-device-mappings file://mapping.json
```

Para añadir un volumen de almacén de instancias, utilice el siguiente mapeo: Tenga en cuenta que los volúmenes de almacenamiento de instancia NVMe se agregan automáticamente.

```
{
    "DeviceName": "device_name",
    "VirtualName": "ephemeral0"
}
```

Para añadir un volumen de de 100 GiB vacío, utilice el siguiente mapeo:

```
{
    "DeviceName": "device_name",
    "Ebs": {
      "VolumeSize": 100
    }
}
```

Para añadir un volumen EBS basado en una instantánea, utilice el siguiente mapeo:

```
{
    "DeviceName": "device_name",
    "Ebs": {
      "SnapshotId": "snap-1234567890abcdef0"
    }
}
```

Para omitir un mapeo para un dispositivo, utilice el siguiente mapeo:

```
{
    "DeviceName": "device_name",
    "NoDevice": ""
}
```

PowerShell

Utilice el cmdlet New-EC2Image para especificar una asignación de dispositivos de bloques para una AMI respaldada por EBS. Utilice el cmdlet Register-EC2Image para especificar una asignación de dispositivos de bloques para una AMI basada en Amazon S3.

Añada la opción `-BlockDeviceMapping` y especifique las actualizaciones en `bdm`:

```
-BlockDeviceMapping $bdm
```

La siguiente asignación agrega un volumen basado en una instantánea.

```
$ebd = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.EbsBlockDevice
$ebd.SnapshotId = "snap-1234567890abcdef0"
$bdm = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.BlockDeviceMapping
$bdm.DeviceName = "device_name"
$bdm.Ebs = $ebd
```

La siguiente asignación agrega un volumen vacío de 100 GB.

```
$ebd = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.EbsBlockDevice
$ebd.VolumeSize = 100
$bdm = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.BlockDeviceMapping
$bdm.DeviceName = "device_name"
$bdm.Ebs = $ebd
```

Visualizar los volúmenes de EBS en una asignación de dispositivos de bloques de una AMI

Puede enumerar fácilmente los volúmenes de EBS en la asignación de dispositivos de bloques de una AMI.

Console

Para ver los volúmenes de EBS de una AMI

1. Abra la consola de Amazon EC2.
2. En el panel de navegación, elija AMIs.
3. Elija Imágenes de EBS en la lista Filtro para obtener una lista de AMI respaldadas por EBS.
4. Seleccione la AMI deseada y compruebe la pestaña Detalles. Como mínimo, se muestra la siguiente información sobre el volumen raíz (donde el término dispositivo raíz es sinónimo de volumen raíz):
   - Tipo de dispositivo raíz (`ebs`)
   - Tipo de dispositivo raíz (por ejemplo, `/dev/sda1`)

- Dispositivo de bloques (por ejemplo, `/dev/sda1=snap-1234567890abcdef0:8:true`)

  Si la AMI se creó con volúmenes de EBS adicionales utilizando una asignación de dispositivos de bloques, el campo Dispositivos de bloques muestra también el mapeo de dichos volúmenes adicionales. (Esta pantalla no muestra volúmenes de almacén de instancias).

AWS CLI

Para ver los volúmenes de EBS de una AMI

Utilice el comando describe-images .

```
aws ec2 describe-images \
    --image-ids ami-0abcdef1234567890 \
    --query Image[0].BlockDeviceMappings
```

PowerShell

Para ver los volúmenes de EBS de una AMI

Utilice el cmdlet Get-EC2Image.

```
(Get-EC2Image -ImageId ami-0abcdef1234567890).BlockDeviceMappings
```

Agregar asignaciones de dispositivos de bloques a la instancia de Amazon EC2

De forma predeterminada, una instancia que lance incluye cualquier dispositivo de almacenamiento especificado en la asignación de dispositivos de bloques de la AMI desde la que se lanzó la instancia. Puede especificar cambios en la asignación de dispositivos de bloques de una instancia al iniciarla, y estas actualizaciones sobrescriben o se combinan con la asignación de dispositivos de bloques de la AMI.

Limitaciones

- Para el volumen raíz, solo se puede modificar lo siguiente: tamaño del volumen, tipo de volumen y la marca Eliminar al terminar.

- Al modificar un volumen de EBS, no se puede reducir su tamaño. Por lo tanto, debe especificar una instantánea cuyo tamaño sea igual o superior al de la instantánea especificada en la asignación de dispositivos de bloques de la AMI.

Tareas

- Actualizar la asignación de dispositivos de bloques al iniciar una instancia
- Actualizar la asignación de dispositivos de bloques de una instancia en ejecución
- Visualizar los volúmenes de EBS en la asignación de dispositivos de bloques de una instancia
- Visualizar la asignación de dispositivos de bloques de una instancia para volúmenes de almacén de instancias

Actualizar la asignación de dispositivos de bloques al iniciar una instancia

Puede añadir volúmenes de EBS y volúmenes de almacén de instancias a una instancia al iniciarla. Tenga en cuenta que la actualización de la asignación de dispositivos de bloques de una instancia no realiza cambios permanentes en la asignación de dispositivos de bloques de la AMI desde la que se lanzó.

Console

Actualización de los volúmenes de una instancia durante el lanzamiento

1. Siga el procedimiento para iniciar una instancia, pero no la lance hasta que haya completado los siguientes pasos para actualizar los volúmenes.
2. (Opcional) Para agregar un volumen, elija Configurar almacenamiento y Agregar nuevo volumen. Seleccione el tamaño y el tipo de volumen.
3. (Opcional) Para suprimir un volumen que se especificó en la asignación de dispositivos de bloques de la AMI, elija Configurar almacenamiento y Quitar.
4. (Opcional) Para modificar la configuración de un volumen de EBS, en el panel Configurar almacenamiento, elija Avanzado. Amplíe la información del volumen y haga los cambios necesarios.
5. En el panel Resumen, revise la configuración de la instancia y, a continuación, elija Iniciar instancia. Para obtener más información, consulte Inicialización de una instancia de EC2 mediante el asistente de inicialización de instancias de la consola.

AWS CLI

Actualización de los volúmenes de una instancia durante el lanzamiento

Utilice el comando run-instances con la opción `--block-device-mappings`.

```
--block-device-mappings file://mapping.json
```

Por ejemplo, supongamos que una asignación de dispositivos de bloques de la AMI especifica lo siguiente:

- `/dev/xvda`: volumen raíz de EBS
- `/dev/sdh`: volumen de EBS creado a partir de `snap-1234567890abcdef0`
- `/dev/sdj`: volumen de EBS vacío con un tamaño de `100`
- `/dev/sdb`: volumen de almacén de instancias `ephemeral0`

Supongamos que la siguiente es la asignación de dispositivos de bloques de la instancia en `mapping.json`.

```
[
    {
        "DeviceName": "/dev/xvda",
        "Ebs": {
            "VolumeSize": 100
        }
    },
    {
        "DeviceName": "/dev/sdj",
        "NoDevice": ""
    },
    {
        "DeviceName": "/dev/sdh",
        "Ebs": {
            "VolumeSize": 300
        }
    },
    {
        "DeviceName": "/dev/sdc",
        "VirtualName": "ephemeral1"
    }
```

```
]
```

La asignación de dispositivos de bloques de la instancia hace lo siguiente:

- Anula el tamaño del volumen raíz, `/dev/xvda`, y lo aumenta a 100 GiB.
- Impide que `/dev/sdj` se asocie a la instancia.
- Anula el tamaño de `/dev/sdh` y lo aumenta a 300 GiB. Tenga en cuenta que no es necesario volver a especificar el ID de la instantánea.
- Agrega un volumen efímero, `/dev/sdc`. Si el tipo de instancia no admite varios volúmenes de almacén de instancias, esto no tiene ningún efecto. Si el tipo de instancia admite volúmenes de almacén de instancias NVMe, se enumeran automáticamente y se incluyen en la asignación de dispositivos de bloques de la instancia y no se pueden anular.

PowerShell

Actualización de los volúmenes de una instancia durante el lanzamiento

Utilice el parámetro `-BlockDeviceMapping` con el cmdlet New-EC2Instance con el parámetro `-BlockDeviceMapping`.

```
-BlockDeviceMapping $bdm
```

Supongamos que la siguiente es la asignación de dispositivos de bloques de la instancia en `$bdm`.

```
$bdm = @()

$root = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.BlockDeviceMapping
$root.DeviceName = "/dev/xvda"
$ebs1 = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.EbsBlockDevice
$ebs1.VolumeSize = 100
$root.Ebs = $ebs1
$bdm += $root

$sdj = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.BlockDeviceMapping
$sdj.DeviceName = "/dev/sdj"
$sdj.NoDevice = ""
$bdm += $sdj
```

```
$sdh = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.BlockDeviceMapping
$sdh.DeviceName = "/dev/sdh"
$ebs2 = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.EbsBlockDevice
$ebs2.VolumeSize = 300
$sdh.Ebs = $ebs2
$bdm += $sdh

$sdc = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.BlockDeviceMapping
$sdc.DeviceName = "/dev/sdc"
$sdc.VirtualName = "ephemeral1"
$bdm += $sdc
```

La asignación de dispositivos de bloques de la instancia hace lo siguiente:

- Anula el tamaño del volumen raíz, `/dev/xvda`, y lo aumenta a 100 GiB.
- Impide que `/dev/sdj` se asocie a la instancia.
- Anula el tamaño de `/dev/sdh` y lo aumenta a 300 GiB. Tenga en cuenta que no es necesario volver a especificar el ID de la instantánea.
- Agrega un volumen efímero, `/dev/sdc`. Si el tipo de instancia no admite varios volúmenes de almacén de instancias, esto no tiene ningún efecto. Si el tipo de instancia admite volúmenes de almacén de instancias NVMe, se enumeran automáticamente y se incluyen en la asignación de dispositivos de bloques de la instancia y no se pueden anular.

Actualizar la asignación de dispositivos de bloques de una instancia en ejecución

No es necesario parar la instancia antes de cambiar este atributo.

AWS CLI

Actualización de la asignación de dispositivos de bloques de una instancia en ejecución

Utilice el comando modify-instance-attribute.

Añada la opción `--block-device-mappings`:

```
--block-device-mappings file://mapping.json
```

En `mapping.json`, especifique las actualizaciones. Por ejemplo, la siguiente actualización cambia el volumen raíz para que persista.

```
[
  {
    "DeviceName": "/dev/sda1",
    "Ebs": {
      "DeleteOnTermination": false
    }
  }
]
```

PowerShell

Actualización de la asignación de dispositivos de bloques de una instancia en ejecución

Utilice el cmdlet Edit-EC2InstanceAttribute.

Añada la opción `-BlockDeviceMapping`:

```
-BlockDeviceMapping $bdm
```

En bdm, especifique las actualizaciones. Por ejemplo, la siguiente actualización cambia el volumen raíz para que persista.

```
$ebd = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.EbsBlockDevice
$ebd.DeleteOnTermination = false
$bdm = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.BlockDeviceMapping
$bdm.DeviceName = "/dev/sda1"
$bdm.Ebs = $ebd
```

Visualizar los volúmenes de EBS en la asignación de dispositivos de bloques de una instancia

Puede enumerar fácilmente los volúmenes de EBS mapeados en una instancia.

Console

Para ver los volúmenes de EBS de una instancia

1. Abra la consola de Amazon EC2.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).

3. Seleccione la instancia y compruebe los detalles que se muestran en la pestaña Almacenamiento. Como mínimo, se muestra la siguiente información sobre el volumen raíz (donde el término dispositivo raíz es sinónimo de volumen raíz):

   - Tipo de dispositivo raíz (por ejemplo, EBS)
   - Nombre de dispositivo raíz (por ejemplo, `/dev/xvda`)
   - Dispositivos de bloques (por ejemplo, `/dev/xvda`, `/dev/sdf` y `/dev/sdj`)

   Si la instancia se inició con volúmenes EBS adicionales mediante una asignación de dispositivos de bloques, aparecerán en Dispositivos de bloques. Los volúmenes de almacén de instancias no aparecen en esta pestaña.
4. Para mostrar información adicional sobre un volumen de EBS, elija su ID de volumen para ir a la página del volumen.

AWS CLI

Para ver los volúmenes de EBS de una instancia

Utilice el comando describe-instances.

```
aws ec2 describe-instances \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0 \
    --query Reservations[*].Instances[0].BlockDeviceMappings
```

PowerShell

Para ver los volúmenes de EBS de una instancia

Utilice el cmdlet Get-EC2Instance.

```
(Get-EC2Instance -InstanceId i-0bac57d7472c89bac).Instances.BlockDeviceMappings
```

Visualizar la asignación de dispositivos de bloques de una instancia para volúmenes de almacén de instancias

El tipo de instancia determina el número y el tipo de volúmenes del almacén de instancias que están disponibles para la instancia. Si el número de volúmenes de almacén de instancias en una asignación de dispositivo de bloque excede el número de volúmenes de almacén de instancias

disponible para una instancia, los volúmenes adicionales se ignoran. Para ver los volúmenes de almacén de instancias de su instancia, ejecute el comando lsblk (instancias de Linux) o abra la administración de discos de Windows (instancias de Windows). Para saber cuántos volúmenes de almacén de instancias admite cada tipo de instancia, consulte Especificaciones de tipos de instancias de Amazon EC2.

Cuando visualiza la asignación de dispositivos de bloques para la instancia, solo se ven los volúmenes de EBS, no los volúmenes de almacén de instancias. El método que se utiliza para ver los volúmenes de almacén de instancias de la instancia depende del tipo de volumen.

Volúmenes de almacén de instancias de NVMe

Instancias de Linux

Puede usar el paquete de línea de comandos de NVMe, nvme-cli, para consultar los volúmenes de almacén de instancias de NVMe en la asignación de dispositivos de bloques. Descargue e instale el paquete en su instancia y, luego, ejecute el comando siguiente.

```
[ec2-user ~]$ sudo nvme list
```

El siguiente es un resultado de ejemplo para una instancia. El texto de la columna Modelo indica si el volumen es un volumen de EBS o un volumen de almacén de instancias. En este ejemplo, tanto `/dev/nvme1n1` como `/dev/nvme2n1` son volúmenes de almacén de instancias.

```
Node             SN                   Model
 Namespace
---------------- -------------------- ----------------------------------------
 ---------
/dev/nvme0n1     vol06afc3f8715b7a597 Amazon Elastic Block Store              1

/dev/nvme1n1     AWS2C1436F5159EB6614 Amazon EC2 NVMe Instance Storage        1

/dev/nvme2n1     AWSB1F4FF0C0A6C281EA Amazon EC2 NVMe Instance Storage        1
  ...
```

instancias de Windows

Puede usar Administración de discos o PowerShell para enumerar volúmenes de almacén de instancias tanto de EBS como de NVMe. Para obtener más información, consulte the section called “Asignación de discos NVMe a volúmenes”.

Volúmenes de almacén de instancias de HDD o SSD

Puede usar metadatos de instancia para consultar los volúmenes de almacén de instancias de HDD o SSD en la asignación de dispositivos de bloques. Los volúmenes del almacén de instancias NVMe no se incluyen.

El URI base para todas las solicitudes de metadatos de instancias es `http://169.254.169.254/latest/`. Para obtener más información, consulte Uso de los metadatos de la instancia para administrar su instancia de EC2.

Instancias de Linux

En primer lugar, conéctese a la instancia en ejecución. En la instancia, utilice esta consulta para obtener su asignación de dispositivos de bloques.

IMDSv2

```
[ec2-user ~]$ TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
&& curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-data/block-device-mapping/
```

IMDSv1

```
[ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/block-device-mapping/
```

La respuesta incluye los nombres de los dispositivo de bloques de la instancia. Por ejemplo, el resultado para una instancia `m1.small` con respaldo en el almacén de instancias tiene este aspecto.

```
ami
ephemeral0
root
swap
```

El dispositivo `ami` es el volumen raíz como indica la instancia. Los volúmenes de almacén de instancias se llaman `ephemeral[0-23]`. El dispositivo `swap` es para el archivo de la página. Si también ha mapeado volúmenes de EBS, estos aparecen como `ebs1` y `ebs2` así sucesivamente.

Para obtener detalles acerca de dispositivo de bloques individual en la asignación de dispositivos de bloques, anexe su nombre a la consulta anterior, tal y como se muestra aquí.

IMDSv2

```
[ec2-user ~]$ TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
&& curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-data/block-device-mapping/ephemeral0
```

IMDSv1

```
[ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/block-device-mapping/ephemeral0
```

instancias de Windows

En primer lugar, conéctese a la instancia en ejecución. En la instancia, utilice esta consulta para obtener su asignación de dispositivos de bloques.

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/block-device-mapping/
```

La respuesta incluye los nombres de los dispositivo de bloques de la instancia. Por ejemplo, el resultado para una instancia `m1.small` con respaldo en el almacén de instancias tiene este aspecto.

```
ami
ephemeral0
root
swap
```

El dispositivo `ami` es el volumen raíz como indica la instancia. Los volúmenes de almacén de instancias se llaman `ephemeral[0-23]`. El dispositivo `swap` es para el archivo de la página. Si también ha mapeado volúmenes de EBS, estos aparecen como `ebs1` y `ebs2` así sucesivamente.

Para obtener detalles acerca de dispositivo de bloques individual en la asignación de dispositivos de bloques, anexe su nombre a la consulta anterior, tal y como se muestra aquí.

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/block-device-mapping/ephemeral0
```

Cómo se adjuntan y asignan los volúmenes en instancias de Windows de Amazon EC2

> **Note**
>
> Este tema se aplica únicamente a las instancias de Windows.

La instancia de Windows incluye un volumen de EBS que sirve como volumen raíz. Si la instancia de Windows utiliza controladores PV o Citrix PV de AWS, puede agregar opcionalmente hasta 25 volúmenes, con lo que se obtiene un total de 26 volúmenes. Para obtener más información, consulte Límites de volumen de Amazon EBS para las instancias de Amazon EC2.

Según el tipo de instancia, tendrá de 0 a 24 volúmenes de almacén de instancias posibles disponibles para la instancia. Para utilizar cualquiera de los volúmenes de almacén de instancias disponibles para su instancia, debe especificarlos al crear su AMI o al iniciar la instancia. También puede añadir volúmenes de EBS al crear la AMI o al iniciar la instancia, o adjuntarlos mientras la instancia se está ejecutando.

Al añadir un volumen a la instancia, escriba el nombre del dispositivo que utiliza Amazon EC2. Para obtener más información, consulte Nombres de dispositivos para los volúmenes en las instancias de Amazon EC2. AWS Las Imágenes de máquina de Amazon (AMI) de Windows contienen una serie de controladores utilizados por Amazon EC2 para asignar el almacén de instancias y los volúmenes de EBS a los discos y las letras de unidad de Windows.

Métodos para asignar discos a volúmenes de EBS

- Asignación de discos NVMe de una instancia de Windows de Amazon EC2 a volúmenes
- Asignación de discos que no son NVMe de una instancia de Amazon EC2 de Windows a volúmenes

Asignación de discos NVMe de una instancia de Windows de Amazon EC2 a volúmenes

Con las instancias basadas en Nitro, los volúmenes de EBS se exponen como dispositivos NVMe. En este tema se explica cómo ver los discos NVMe que están disponibles para el sistema operativo Windows en la instancia. También muestra cómo asignar esos discos NVMe a los volúmenes

subyacentes de Amazon EBS y los nombres de dispositivo especificados para las asignaciones de dispositivos de bloques utilizadas por Amazon EC2.

Temas

- Enumeración de discos NVMe
- Asignación de discos NVMe a volúmenes

Enumeración de discos NVMe


Puede encontrar los discos de la instancia de Windows que utilizan Disk Management o PowerShell.

Disk Management

Para encontrar los discos en su instancia de Windows

1. Inicie sesión en la instancia de Windows mediante el Escritorio remoto. Para obtener más información, consulte Conexión a una instancia de Windows de mediante RDP.
2. Inicie la utilidad de Administración de discos.
3. Revise los discos. El volumen raíz es un volumen de EBS montado como `C:\`. Si no se muestran otros discos, no ha especificado volúmenes adicionales al crear la AMI o al iniciar la instancia.

   A continuación se muestra un ejemplo que muestra los discos que están disponibles si inicias una `r5d.4xlarge` instancia con dos volúmenes de EBS adicionales.



PowerShell

El siguiente script de PowerShell enumera cada disco y el nombre y volumen de su dispositivo correspondiente. Está diseñado para su uso con instancias basadas en Nitro, que utilizan volúmenes NVMe de EBS y volúmenes de almacén de instancias.

Conéctate a la instancia de Windows y ejecuta el siguiente comando para habilitar la ejecución de scripts de PowerShell.

```
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
```

Copia el siguiente script y guárdalo como `mapping.ps1` en la instancia de Windows.

```
# List the disks for NVMe volumes

function Get-EC2InstanceMetadata {
    param([string]$Path)
    (Invoke-WebRequest -Uri "http://169.254.169.254/latest/$Path").Content
}

function GetEBSVolumeId {
    param($Path)
    $SerialNumber = (Get-Disk -Path $Path).SerialNumber
    if($SerialNumber -clike 'vol*'){
        $EbsVolumeId = $SerialNumber.Substring(0,20).Replace("vol","vol-")
    }
    else {
       $EbsVolumeId = $SerialNumber.Substring(0,20).Replace("AWS","AWS-")
    }
    return $EbsVolumeId
}

function GetDeviceName{
    param($EbsVolumeId)
    if($EbsVolumeId -clike 'vol*'){

        $Device  = ((Get-EC2Volume -VolumeId $EbsVolumeId ).Attachment).Device
        $VolumeName = ""
    }
     else {
        $Device = "Ephemeral"
        $VolumeName = "Temporary Storage"
    }
    Return $Device,$VolumeName
}

function GetDriveLetter{
    param($Path)
    $DiskNumber =  (Get-Disk -Path $Path).Number
```

```
    if($DiskNumber -eq 0){
        $VirtualDevice = "root"
        $DriveLetter = "C"
        $PartitionNumber = (Get-Partition -DriveLetter C).PartitionNumber
    }
    else
    {
        $VirtualDevice = "N/A"
        $DriveLetter = (Get-Partition -DiskNumber $DiskNumber).DriveLetter
        if(!$DriveLetter)
        {
            $DriveLetter = ((Get-Partition -DiskId $Path).AccessPaths).Split(",")[0]
        }
        $PartitionNumber = (Get-Partition -DiskId $Path).PartitionNumber
    }

    return $DriveLetter,$VirtualDevice,$PartitionNumber

}

$Report = @()
foreach($Path in (Get-Disk).Path)
{
    $Disk_ID = ( Get-Partition -DiskId $Path).DiskId
    $Disk = ( Get-Disk -Path $Path).Number
    $EbsVolumeId  = GetEBSVolumeId($Path)
    $Size =(Get-Disk -Path $Path).Size
    $DriveLetter,$VirtualDevice, $Partition = (GetDriveLetter($Path))
    $Device,$VolumeName = GetDeviceName($EbsVolumeId)
    $Disk = New-Object PSObject -Property @{
      Disk          = $Disk
      Partitions    = $Partition
      DriveLetter   = $DriveLetter
      EbsVolumeId   = $EbsVolumeId
      Device        = $Device
      VirtualDevice = $VirtualDevice
      VolumeName= $VolumeName
    }
 $Report += $Disk
}

$Report | Sort-Object Disk | Format-Table -AutoSize -Property Disk, Partitions,
 DriveLetter, EbsVolumeId, Device, VirtualDevice, VolumeName
```

Ejecuta el script de la siguiente manera:

```
PS C:\> .\mapping.ps1
```

A continuación se muestra un ejemplo de salida para una instancia con un volumen raíz, dos volúmenes EBS y dos volúmenes de almacén de instancias.

```
Disk Partitions DriveLetter EbsVolumeId           Device    VirtualDevice VolumeName
---- ---------- ----------- -----------           ------    ------------- ----------
   0          1 C           vol-03683f1d861744bc7 /dev/sda1 root
   1          1 D           vol-082b07051043174b9 xvdb      N/A
   2          1 E           vol-0a4064b39e5f534a2 xvdc      N/A
   3          1 F           AWS-6AAD8C2AEEE1193F0 Ephemeral N/A           Temporary
 Storage
   4          1 G           AWS-13E7299C2BD031A28 Ephemeral N/A           Temporary
 Storage
```

Si no configuró sus credenciales para Herramientas de Windows PowerShell en la instancia de Windows, el script no puede obtener el ID del volumen de EBS y utilizará N/A en la columna `EbsVolumeId`.

Asignación de discos NVMe a volúmenes

Utilice el comando Get-Disk para asignar números de discos de Windows a volúmenes de Amazon EBS y volúmenes del almacén de instancias de Amazon EC2.

```
PS C:\> Get-Disk
Number Friendly Name Serial Number                    HealthStatus
 OperationalStatus      Total Size Partition

                      Style
------ ------------- -------------                    ------------
 -----------------      ---------- ----------
3      NVMe Amazo... AWS6AAD8C2AEEE1193F0_00000001.   Healthy              Online
              279.4 GB MBR
4      NVMe Amazo... AWS13E7299C2BD031A28_00000001.   Healthy              Online
              279.4 GB MBR
2      NVMe Amazo... vol0a4064b39e5f534a2_00000001.   Healthy              Online
                  8 GB MBR
0      NVMe Amazo... vol03683f1d861744bc7_00000001.   Healthy              Online
                 30 GB MBR
```

```
1      NVMe Amazo... vol082b07051043174b9_00000001.   Healthy              Online
                  8 GB MBR
```

También puede ejecutar el comando ebsnvme-id para asignar números de disco NVMe a identificadores de volumen de EBS y nombres de dispositivos.

```
PS C:\> C:\PROGRAMDATA\Amazon\Tools\ebsnvme-id.exe
Disk Number: 0
Volume ID: vol-03683f1d861744bc7
Device Name: sda1

Disk Number: 1
Volume ID: vol-082b07051043174b9
Device Name: xvdb

Disk Number: 2
Volume ID: vol-0a4064b39e5f534a2
Device Name: xvdc
```

Asignación de discos que no son NVMe de una instancia de Amazon EC2 de Windows a volúmenes

Si inicializa una instancia desde una AMI de Windows que utiliza controladores de PV o Citrix PV de AWS, puede utilizar las relaciones descritas en esta página para asignar los discos de Windows al almacén de instancias y los volúmenes de EBS. En este tema se explica cómo ver los discos que no son NVME y que están disponibles para el sistema operativo Windows en la instancia. También muestra cómo asignar esos discos que no son NVMe a los volúmenes subyacentes de Amazon EBS y los nombres de dispositivo especificados para las asignaciones de dispositivos de bloques utilizadas por Amazon EC2.

> **Note**
>
> Si inicializa una instancia y la AMI de Windows utiliza controladores Red Hat PV, puede actualizar la instancia para utilizar los controladores Citrix. Para obtener más información, consulte the section called “Actualizar controladores PV”.

Temas

- Enumeración de discos que no son NVMe

- Asignación de discos que no son NVMe a volúmenes

Enumeración de discos que no son NVMe

Puede encontrar los discos de la instancia de Windows que utilizan la Administración de discos o PowerShell.


Disk Management

Para encontrar los discos en su instancia de Windows


1. Inicie sesión en la instancia de Windows mediante el Escritorio remoto. Para obtener más información, consulte Conexión a una instancia de Windows de mediante RDP.
2. Inicie la utilidad de Administración de discos.

   En la barra de tareas, abra el menú contextual (clic con el botón derecho) del logotipo de Windows y luego elija Administración de discos.
3. Revise los discos. El volumen raíz es un volumen de EBS montado como `C:\`. Si no se muestran otros discos, no ha especificado volúmenes adicionales al crear la AMI o al iniciar la instancia.

   A continuación se indica un ejemplo que muestra los discos disponibles si inicia una instancia `m3.medium` con un volumen de almacén de instancias (disco 2) y un volumen de EBS adicional (disco 1).



4. Abra el menú contextual (clic con el botón derecho) del panel gris con la etiqueta Disco 1 y luego seleccione Propiedades. Anote el valor de Ubicación y búsquelo en las tablas en Asignación de discos que no son NVMe a volúmenes. Por ejemplo, el siguiente disco tiene la ubicación Bus Number 0, Target Id 9, LUN 0. Según la tabla de volúmenes de EBS, el nombre de dispositivo de esta ubicación es `xvdj`.



PowerShell

El siguiente script de PowerShell enumera cada disco y el nombre y volumen de su dispositivo correspondiente.

Requisitos y limitaciones

- Requiere Windows Server 2012 o posterior.
- Requiere credenciales para obtener el ID de volumen de EBS. Puede configurar un perfil utilizando Tools for PowerShell o adjuntar una función de IAM a la instancia.
- No admite volúmenes NVMe.
- No admite discos dinámicos.

Conéctate a la instancia de Windows y ejecuta el siguiente comando para habilitar la ejecución de scripts de PowerShell.

```
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
```

Copia el siguiente script y guárdalo como `mapping.ps1` en la instancia de Windows.

```
# List the disks
function Convert-SCSITargetIdToDeviceName {
  param([int]$SCSITargetId)
  If ($SCSITargetId -eq 0) {
    return "sda1"
  }
  $deviceName = "xvd"
  If ($SCSITargetId -gt 25) {
    $deviceName += [char](0x60 + [int]($SCSITargetId / 26))
  }
  $deviceName += [char](0x61 + $SCSITargetId % 26)
  return $deviceName
}

[string[]]$array1 = @()
[string[]]$array2 = @()
[string[]]$array3 = @()
[string[]]$array4 = @()

Get-WmiObject Win32_Volume | Select-Object Name, DeviceID | ForEach-Object {
  $array1 += $_.Name
  $array2 += $_.DeviceID
}

$i = 0
While ($i -ne ($array2.Count)) {
  $array3 += ((Get-Volume -Path $array2[$i] | Get-Partition | Get-
Disk).SerialNumber) -replace "_[^ ]*$" -replace "vol", "vol-"
  $array4 += ((Get-Volume -Path $array2[$i] | Get-Partition | Get-
Disk).FriendlyName)
  $i ++
}

[array[]]$array = $array1, $array2, $array3, $array4

Try {
  $InstanceId = Get-EC2InstanceMetadata -Category "InstanceId"
  $Region = Get-EC2InstanceMetadata -Category "Region" | Select-Object -
ExpandProperty SystemName
```

```
}
Catch {
  Write-Host "Could not access the instance Metadata using AWS Get-
EC2InstanceMetadata CMDLet.
Verify you have AWSPowershell SDK version '3.1.73.0' or greater installed and
 Metadata is enabled for this instance." -ForegroundColor Yellow
}
Try {
  $BlockDeviceMappings = (Get-EC2Instance -Region $Region -Instance
 $InstanceId).Instances.BlockDeviceMappings
  $VirtualDeviceMap = (Get-EC2InstanceMetadata -Category
 "BlockDeviceMapping").GetEnumerator() | Where-Object { $_.Key -ne "ami" }
}
Catch {
  Write-Host "Could not access the AWS API, therefore, VolumeId is not available.
Verify that you provided your access keys or assigned an IAM role with adequate
 permissions." -ForegroundColor Yellow
}

Get-disk | ForEach-Object {
  $DriveLetter = $null
  $VolumeName = $null
  $VirtualDevice = $null
  $DeviceName = $_.FriendlyName

  $DiskDrive = $_
  $Disk = $_.Number
  $Partitions = $_.NumberOfPartitions
  $EbsVolumeID = $_.SerialNumber -replace "_[^ ]*$" -replace "vol", "vol-"
  if ($Partitions -ge 1) {
    $PartitionsData = Get-Partition -DiskId $_.Path
    $DriveLetter = $PartitionsData.DriveLetter | Where-object { $_ -notin @("",
 $null) }
    $VolumeName = (Get-PSDrive | Where-Object { $_.Name -in
 @($DriveLetter) }).Description | Where-object { $_ -notin @("", $null) }
  }
  If ($DiskDrive.path -like "*PROD_PVDISK*") {
    $BlockDeviceName = Convert-SCSITargetIdToDeviceName((Get-WmiObject -Class
 Win32_Diskdrive | Where-Object { $_.DeviceID -eq ("\\.\PHYSICALDRIVE" +
 $DiskDrive.Number) }).SCSITargetId)
    $BlockDeviceName = "/dev/" + $BlockDeviceName
    $BlockDevice = $BlockDeviceMappings | Where-Object { $BlockDeviceName -like "*"
 + $_.DeviceName + "*" }
    $EbsVolumeID = $BlockDevice.Ebs.VolumeId
```

```
    $VirtualDevice = ($VirtualDeviceMap.GetEnumerator() | Where-Object { $_.Value -
eq $BlockDeviceName }).Key | Select-Object -First 1
  }
  ElseIf ($DiskDrive.path -like "*PROD_AMAZON_EC2_NVME*") {
    $BlockDeviceName = (Get-EC2InstanceMetadata -Category
 "BlockDeviceMapping")."ephemeral$((Get-WmiObject -Class Win32_Diskdrive | Where-
Object { $_.DeviceID -eq ("\\.\PHYSICALDRIVE" + $DiskDrive.Number) }).SCSIPort - 2)"
    $BlockDevice = $null
    $VirtualDevice = ($VirtualDeviceMap.GetEnumerator() | Where-Object { $_.Value -
eq $BlockDeviceName }).Key | Select-Object -First 1
  }
  ElseIf ($DiskDrive.path -like "*PROD_AMAZON*") {
    if ($DriveLetter -match '[^a-zA-Z0-9]') {
      $i = 0
      While ($i -ne ($array3.Count)) {
        if ($array[2][$i] -eq $EbsVolumeID) {
          $DriveLetter = $array[0][$i]
          $DeviceName = $array[3][$i]
        }
        $i ++
      }
    }
    $BlockDevice = ""
    $BlockDeviceName = ($BlockDeviceMappings | Where-Object { $_.ebs.VolumeId -eq
 $EbsVolumeID }).DeviceName
  }
  ElseIf ($DiskDrive.path -like "*NETAPP*") {
    if ($DriveLetter -match '[^a-zA-Z0-9]') {
      $i = 0
      While ($i -ne ($array3.Count)) {
        if ($array[2][$i] -eq $EbsVolumeID) {
          $DriveLetter = $array[0][$i]
          $DeviceName = $array[3][$i]
        }
        $i ++
      }
    }
    $EbsVolumeID = "FSxN Volume"
    $BlockDevice = ""
    $BlockDeviceName = ($BlockDeviceMappings | Where-Object { $_.ebs.VolumeId -eq
 $EbsVolumeID }).DeviceName
  }
  Else {
    $BlockDeviceName = $null
```

```
    $BlockDevice = $null
  }
  New-Object PSObject -Property @{
    Disk          = $Disk;
    Partitions    = $Partitions;
    DriveLetter   = If ($DriveLetter -eq $null) { "N/A" } Else { $DriveLetter };
    EbsVolumeId   = If ($EbsVolumeID -eq $null) { "N/A" } Else { $EbsVolumeID };
    Device        = If ($BlockDeviceName -eq $null) { "N/A" } Else
 { $BlockDeviceName };
    VirtualDevice = If ($VirtualDevice -eq $null) { "N/A" } Else { $VirtualDevice };
    VolumeName    = If ($VolumeName -eq $null) { "N/A" } Else { $VolumeName };
    DeviceName    = If ($DeviceName -eq $null) { "N/A" } Else { $DeviceName };
  }
} | Sort-Object Disk | Format-Table -AutoSize -Property Disk, Partitions,
 DriveLetter, EbsVolumeId, Device, VirtualDevice, DeviceName, VolumeName
```

Ejecuta el script de la siguiente manera:

```
PS C:\> .\mapping.ps1
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
Disk  Partitions  DriveLetter   EbsVolumeId             Device      VirtualDevice
 DeviceName              VolumeName
----  ----------  -----------   -----------             ------      -------------
 ----------              ----------
   0           1            C   vol-0561f1783298efedd   /dev/sda1   N/A
 NVMe Amazon Elastic B   N/A
   1           1            D   vol-002a9488504c5e35a   xvdb        N/A
 NVMe Amazon Elastic B   N/A
   2           1            E   vol-0de9d46fcc907925d   xvdc        N/A
 NVMe Amazon Elastic B   N/A
```

Si no proporcionaste tus credenciales en la instancia de Windows, el script no puede obtener el ID del volumen de EBS y utilizará N/A en la columna `EbsVolumeId`.

Asignación de discos que no son NVMe a volúmenes

El controlador del dispositivo de bloques de la instancia asigna los nombres reales de los volúmenes cuando se montan.

Mapeos

- Volúmenes de almacén de instancias
- Volúmenes de EBS

Volúmenes de almacén de instancias

La siguiente tabla describe cómo los controladores Citrix PV y PV de AWS asignan volúmenes de almacén de instancias de memoria rápida no volátil de baja latencia (NVMe) a volúmenes de Windows. El número de volúmenes de almacén de instancias disponibles se determina por el tipo de instancia. Para obtener más información, consulte Límites de volumen del almacén de instancias para las instancias de EC2.

Ubicación	Nombre del dispositivo
Bus Number 0, Target ID 78, LUN 0	xvdca
Bus Number 0, Target ID 79, LUN 0	xvdcb
Bus Number 0, Target ID 80, LUN 0	xvdcc
Bus Number 0, Target ID 81, LUN 0	xvdcd
Bus Number 0, Target ID 82, LUN 0	xvdce
Bus Number 0, Target ID 83, LUN 0	xvdcf
Bus Number 0, Target ID 84, LUN 0	xvdcg
Bus Number 0, Target ID 85, LUN 0	xvdch
Bus Number 0, Target ID 86, LUN 0	xvdci
Bus Number 0, Target ID 87, LUN 0	xvdcj
Bus Number 0, Target ID 88, LUN 0	xvdck
Bus Number 0, Target ID 89, LUN 0	xvdcl

Volúmenes de EBS

La siguiente tabla describe cómo los controladores Citrix PV y PV de AWS asignan volúmenes de EBS que no son NVMe a volúmenes de Windows.

Ubicación	Nombre del dispositivo
Bus Number 0, Target ID 0, LUN 0	/dev/sda1
Bus Number 0, Target ID 1, LUN 0	xvdb
Bus Number 0, Target ID 2, LUN 0	xvdc
Bus Number 0, Target ID 3, LUN 0	xvdd
Bus Number 0, Target ID 4, LUN 0	xvde
Bus Number 0, Target ID 5, LUN 0	xvdf
Bus Number 0, Target ID 6, LUN 0	xvdg
Bus Number 0, Target ID 7, LUN 0	xvdh
Bus Number 0, Target ID 8, LUN 0	xvdi
Bus Number 0, Target ID 9, LUN 0	xvdj
Bus Number 0, Target ID 10, LUN 0	xvdk
Bus Number 0, Target ID 11, LUN 0	xvdl
Bus Number 0, Target ID 12, LUN 0	xvdm
Bus Number 0, Target ID 13, LUN 0	xvdn
Bus Number 0, Target ID 14, LUN 0	xvdo
Bus Number 0, Target ID 15, LUN 0	xvdp
Bus Number 0, Target ID 16, LUN 0	xvdq
Bus Number 0, Target ID 17, LUN 0	xvdr

Ubicación	Nombre del dispositivo
Bus Number 0, Target ID 18, LUN 0	xvds
Bus Number 0, Target ID 19, LUN 0	xvdt
Bus Number 0, Target ID 20, LUN 0	xvdu
Bus Number 0, Target ID 21, LUN 0	xvdv
Bus Number 0, Target ID 22, LUN 0	xvdw
Bus Number 0, Target ID 23, LUN 0	xvdx
Bus Number 0, Target ID 24, LUN 0	xvdy
Bus Number 0, Target ID 25, LUN 0	xvdz

Prevención de errores de escritura en instancias de Linux de Amazon EC2

> **Note**
>
> La prevención de errores de escritura solo es compatible con las instancias de Linux.

La prevención de errores de escritura es una característica de almacenamiento en bloque diseñada por AWS para mejorar el rendimiento de las cargas de trabajo de bases de datos relacionales de E/S intensivas y reducir la latencia sin afectar negativamente a la resiliencia de datos. Las bases de datos relacionales que utilizan InnoDB o XtraDB como motor de base de datos, como MySQL y MariaDB, se beneficiarán de la prevención de errores de escritura.

Normalmente, las bases de datos relacionales que utilizan páginas más grandes que la atomicidad por cortes de corriente del dispositivo de almacenamiento utilizan mecanismos de registro de datos para protegerse contra errores de escritura. MariaDB y MySQL utilizan un archivo búfer de doble escritura para registrar los datos antes de escribirlos en las tablas de datos. En caso de escrituras incompletas o con errores, como consecuencia de caídas del sistema operativo o pérdidas de corriente durante las transacciones de escritura, la base de datos puede recuperar los datos del

búfer de doble escritura. La sobrecarga adicional de E/S asociada a la escritura en el búfer de doble escritura afecta al rendimiento de la base de datos y a la latencia de la aplicación. También reduce el número de transacciones que pueden procesarse por segundo. Para obtener más información sobre el búfer de doble escritura, consulte la documentación de MariaDB y MySQL.

Con la prevención de errores de escritura, los datos se escriben en el almacenamiento en transacciones de escritura de todo o nada, lo que elimina la necesidad de utilizar el búfer de doble escritura. Esto evita que se escriban datos parciales o con errores en el almacenamiento en caso de una caída del sistema operativo o pérdida de energía durante las transacciones de escritura. El número de transacciones procesadas por segundo puede aumentar hasta un 30 % y la latencia de escritura se puede reducir hasta un 50 %, sin comprometer la resistencia de las cargas de trabajo.

Precios

No hay costos adicionales por utilizar la prevención de errores de escritura.

Contenido

- Tamaños de bloques para la prevención de errores de escritura en Amazon EC2
- Requisitos para utilizar la prevención de errores de escritura en Amazon EC2
- Comprobación de la compatibilidad de instancias de Amazon EC2 con la prevención de errores de escritura
- Configuración de su carga de trabajo en Amazon EC2 para evitar errores de escritura

Tamaños de bloques para la prevención de errores de escritura en Amazon EC2

La prevención de errores de escritura admite operaciones de escritura para bloques de datos de 4 KiB, 8 KiB y 16 KiB. La dirección de bloque lógico (LBA) del inicio de bloque de datos debe estar alineada con el tamaño del límite de bloque respectivo de 4 KiB, 8 KiB o 16 KiB. Por ejemplo, para operaciones de escritura de 16 KiB, la LBA del inicio de bloque de datos debe alinearse con un tamaño del límite de bloque de 16 KiB.

En la tabla siguiente, se muestra la compatibilidad entre tipos de almacenamiento e instancias.

	bloques de 4 KiB	bloques de 8 KiB	bloques de 16 KiB
Volúmenes de almacén de instancias	Todos los volúmenes de almacenes de instancias de NVMe asociados a instancias de la familia I de la generación actual.	Instancias I4i, Im4gn, Is4gen, I7i, I7ie, I8g, y I8ge compatibles con Nitro SSD de AWS.	
Volúmenes de Amazon EBS	Todos los volúmenes de Amazon EBS adjuntos a instancias basadas en Nitro.		

Para confirmar si la instancia y el volumen admiten la prevención de errores de escritura, haga una consulta para comprobarlo y para conocer otros detalles, como cuáles son los tamaños de bloque y límite admitidos. Para obtener más información, consulte Comprobación de la compatibilidad de instancias de Amazon EC2 con la prevención de errores de escritura.

Requisitos para utilizar la prevención de errores de escritura en Amazon EC2

Para que la prevención de errores de escritura funcione correctamente, una operación de E/S debe cumplir los requisitos de tamaño, alineación y límites, tal y como se especifica en los campos `NTWPU`, `NTWGU` y `NTWBU`. Debe configurar su sistema operativo para garantizar que el subsistema de almacenamiento específico (sistema de archivos, LVM, RAID, etc.) no modifique las propiedades de E/S en la pila de almacenamiento (lo que incluye fusiones de bloques, divisiones o reubicación de direcciones de bloques) antes de que se envíen al dispositivo.

La prevención de errores de escritura se probó con la configuración siguiente:

- Un tipo de instancia y un tipo de almacenamiento que admiten el tamaño de bloque necesario.
- Amazon Linux 2 con la versión del kernel 5.10 o posterior.
- ext4 con `bigalloc` habilitado y un tamaño de clúster de 16 KiB, y las utilidades de ext4 más recientes (e2fsprogs 1.46.5 o posterior).
- Modo de acceso a archivos `O_DIRECT` para eludir la caché de búfer del kernel de Linux.

> **Note**
>
> No es necesario desactivar la fusión de E/S para cargas de trabajo de MySQL y MariaDB.

Comprobación de la compatibilidad de instancias de Amazon EC2 con la prevención de errores de escritura

Para confirmar si su instancia y volumen admiten la prevención de errores de escritura y para ver los datos específicos del proveedor del espacio de nombres de NVMe que contienen información sobre la prevención de errores de escritura, utilice el siguiente comando.

```
$ sudo nvme id-ns -v device_name
```

> **Note**
>
> El comando devuelve la información específica del proveedor en hexadecimal con interpretación ASCII. Es posible que tenga que crear una herramienta, similar a `ebsnvme-id`, en las aplicaciones que pueda leer y analizar la salida.

Por ejemplo, el siguiente comando devuelve los datos específicos del proveedor del espacio de nombres de NVMe que contienen información de prevención de errores de escritura para `/dev/nvme1n1`.

```
$ sudo nvme id-ns -v /dev/nvme1n1
```

Si su instancia y volumen admiten la prevención de errores de escritura, devuelve la siguiente información de prevención de errores de escritura de AWS en los datos específicos del proveedor del espacio de nombres de NVMe.

> **Note**
>
> Los bytes de la siguiente tabla representan el desplazamiento en bytes desde el principio de los datos específicos del proveedor del espacio de nombres de NVMe.

Bytes	Descripción
0:31	El nombre del punto de montaje del adjunto del dispositivo, como, por ejemplo, /dev/xvda . Se proporciona durante la solicitud de adjunto de volumen y lo puede utilizar la instancia de Amazon EC2 para crear un enlace simbólico al dispositivo de bloques NVMe (nvmeXn1).
32:63	El ID del volumen. Por ejemplo, vol01234567890abcdef . Este campo se puede utilizar para asignar el dispositivo NVMe al volumen adjunto.
64:255	Reservado para uso futuro.
256:257	Tamaño de la unidad de prevención de errores de escritura en el espacio de nombres (NTWPU). Este campo indica el tamaño específico del espacio de nombres de la operación de escritura garantizada que se escribirá atómicamente en NVM durante un corte de corriente o una condición de error. Este campo se especifica en bloques lógicos representados en valores basados en cero.
258:259	Tamaño de granularidad de la prevención de errores de escritura del espacio de nombres (NTWPG). Este campo indica los incrementos de tamaño específicos del espacio de nombres por debajo de NTWPU de la operación de escritura garantizada que se escribirá atómicame nte en NVM durante un corte de corriente o una condición de error. Es decir, el tamaño debe ser NTWPG * n <= NTWPU, en el que n es entero positivo. El desplazamiento de LBA de la operación de escritura también debe estar alineado con este campo. Este campo se especifica en bloques lógicos representados en valores basados en cero.
260:263	Tamaño del límite de prevención de errores de escritura del espacio de nombres (NTWPB). Este campo indica el tamaño del límite atómico de este espacio de nombres para el valor NTWPU. No se garantiza que las escrituras en este espacio de nombres que sobrepasen los límites atómicos se escriban atómicamente en NVM durante un corte de corriente o una condición de error. Un valor de 0h indica que no hay límites atómicos para condiciones de corte de corriente o error. Todos

Bytes	Descripción
	los demás valores especifican un tamaño en términos de bloques lógicos mediante la misma codificación que el campo NTWPU.

Configuración de su carga de trabajo en Amazon EC2 para evitar errores de escritura

La prevención de errores de escritura se activa de forma predeterminada en los tipos de instancia admitidos con volúmenes admitidos. No es necesario que configure ninguna configuración adicional para habilitar la prevención de problemas de escritura.

> **Note**
>
> En las cargas de trabajo que no admiten la prevención de errores de escritura no hay impacto en el rendimiento. No es necesario hacer ningún cambio para estas cargas de trabajo.
> Las cargas de trabajo que sí admiten la prevención de errores de escritura, pero que no están configuradas para utilizarla, siguen usando el búfer de doble escritura y no obtienen ninguna ventaja de rendimiento.

Para configurar la pila de software de MySQL o MariaDB con el fin de desactivar el búfer de doble escritura y utilizar la prevención de errores de escritura, complete los siguientes pasos:

1. Configure el volumen para utilizar el sistema de archivos ext4 con la opción BigAlloc y establezca el tamaño del clúster en 4 KiB, 8 KiB o 16 KiB. Usar BigAlloc con un tamaño de clúster de 4 KiB, 8 KiB o 16 KiB garantiza que el sistema de archivos asigne archivos que se alineen con el límite correspondiente.

   ```
   $  mkfs.ext4 -O bigalloc -C 4096|8192|16384 device_name
   ```

   > **Note**
   >
   > En MySQL y MariaDB, debe utilizar `-C 16384` para que coincida con el tamaño de página de base de datos. Establecer la granularidad de la asignación en un valor distinto de un múltiplo del tamaño de la página puede dar lugar a asignaciones que podrían

no coincidir con los límites de prevención de errores de escritura del dispositivo de almacenamiento.

Por ejemplo:

```
$  mkfs.ext4 -O bigalloc -C 16384 /dev/nvme1n1
```

2. Configure InnoDB para que utilice el método de vaciado `O_DIRECT` y desactive la doble escritura de InnoDB. Utilice su editor de texto preferido para abrir `/etc/my.cnf` y actualice los parámetros `innodb_flush_method` y `innodb_doublewrite` de la siguiente manera:

```
innodb_flush_method=O_DIRECT
innodb_doublewrite=0
```

Important

Si utiliza el administrador de volúmenes lógicos (LVM) u otra capa de virtualización de almacenamiento, asegúrese de que los desplazamientos iniciales de los volúmenes están alineados en múltiplos de 16 KiB. Esto es relativo al almacenamiento de NVMe subyacente para tener en cuenta las cabeceras de metadatos y los superbloques utilizados por la capa de virtualización de almacenamiento. Si se agrega un desplazamiento al volumen físico del LVM, puede provocar una falta de alineación entre las asignaciones del sistema de archivos y los desplazamientos del dispositivo de NVMe, lo que invalidaría la prevención de errores de escritura. Para obtener más información, consulte `--dataalignmentoffset` en la página del manual de Linux.

Instantáneas de Amazon EBS basadas en VSS de Windows consistentes con la aplicación

Puede tomar instantáneas coherentes con la aplicación de todos los volúmenes de Amazon EBS que se hayan adjuntado a las instancias de Windows de Amazon EC2 con AWS Systems Manager Run Command. El proceso de instantáneas usa el servicio Volume Shadow Copy Service (VSS) de Windows para crear copias de seguridad de nivel de volumen de EBS de aplicaciones con reconocimiento de VSS. Las instantáneas incluyen datos de transacciones pendientes entre estas

aplicaciones y el disco. No es necesario que apague sus instancias o las desconecte cuando necesite realizar una copia de seguridad todos los volúmenes adjuntos.

Las instantáneas de EBS basadas en VSS no incurren en ningún costo adicional. Solo pagará por las instantáneas de EBS creadas por el proceso de copia de seguridad. Para obtener más información, consulte ¿Cómo se facturan las instantáneas de Amazon EBS?

> **Note**
>
> Las instantáneas coherentes con la aplicación basadas en VSS de Windows solo son compatibles con las instancias de Windows.

Contenido

- ¿Qué es VSS?
- Cómo funciona la solución de instantáneas Amazon EBS basada en VSS
- Requisitos previos para crear las instantáneas de EBS basadas en VSS de Windows
- Creación de instantáneas de EBS basadas en VSS para instancias de Windows de EC2
- Solucione problemas con las instantáneas de EBS basadas en VSS de Windows
- Utilice la solución AWS VSS para restaurar los datos de la instancia
- AWSHistorial de versiones de la solución VSS

¿Qué es VSS?


Volume Shadow Copy Service (VSS) es una tecnología de copia de seguridad y recuperación que está incluida en Microsoft Windows. Puede crear copias de seguridad, o instantáneas, de archivos o volúmenes del ordenador mientras están en uso. Para obtener más información, consulte Volume Shadow Copy Service.

Para crear una instantánea coherente con la aplicación, se utilizan los siguientes componentes de software.

- Servicio VSS: parte del sistema operativo Windows.
- Solicitante de VSS: el software que solicita la creación de instantáneas.
- Escritor de VSS: normalmente se proporciona como parte de una aplicación, como SQL Server, para garantizar que un conjunto de datos sea coherente para poder hacer copias de seguridad.

- Proveedor de VSS: el componente que crea las instantáneas de los volúmenes subyacentes.

La solución de instantáneas de Amazon EBS basadas en VSS de Windows consta de varios documentos de Systems Manager (SSM) Run Command que facilitan la creación de copias de seguridad y un paquete del distribuidor de Systems Manager denominado `AwsVssComponents`, el cual incluye un solicitante de VSS de EC2 y un proveedor de VSS de EC2. El paquete `AwsVssComponents` debe estar instalado en instancias de Amazon EC2 para obtener instantáneas de volúmenes de EBS coherentes con las aplicaciones. En el siguiente diagrama se muestra la relación entre estos componentes de software.



Cómo funciona la solución de instantáneas Amazon EBS basada en VSS

El proceso de tomar scripts de instantáneas de EBS basadas en VSS y coherentes con la aplicación consta de los siguientes pasos.

1. Complete en Requisitos previos para crear las instantáneas de EBS basadas en VSS de Windows.
2. Ingrese los parámetros para el documento de SSM `AWSEC2-VssInstallAndSnapshot` y ejecute este documento mediante Run Command. Para obtener más información, consulte Ejecute el documento de comandos AWSEC2-VssInstallAndSnapshot (recomendado).

3. El servicio VSS de Windows de la instancia coordina todas las operaciones de E/S en curso para las aplicaciones en ejecución.
4. El sistema vacía todos los búferes de E/S y detiene temporalmente todas las operaciones de E/S. La pausa dura, como máximo, diez segundos.
5. Durante la pausa, el sistema crea instantáneas de todos los volúmenes asociados a la instancia.
6. La pausa se levanta y E/S reanuda la operación.
7. El sistema añade todas las instantáneas recién creadas a la lista de instantáneas de EBS. El sistema etiqueta todas las instantáneas de EBS basadas en VSS que se crearon correctamente mediante este proceso con AppConsistent:true.
8. Si tiene que restaurar datos a partir de una instantánea, puede usar el proceso de EBS estándar de crear un volumen a partir de una instantánea, o bien puede restaurar todos los volúmenes en una instancia mediante un script de muestra, como se describe en Utilice la solución AWS VSS para restaurar los datos de la instancia.

Requisitos previos para crear las instantáneas de EBS basadas en VSS de Windows

Puede crear instantáneas de VSS basadas en EBS con Systems Manager Run Command, AWS Backup o Amazon Data Lifecycle Manager. Los siguientes requisitos previos se aplican a todas las soluciones.

Requisitos del sistema

Asegúrese de que la instancia de Windows de EC2 cumpla con todos los requisitos del sistema para crear instantáneas basadas en VSS, tales como las versiones compatibles del sistema operativo Windows, .NET Framework, PowerShell, AWS Tools for Windows PowerShell y AWS Systems Manager Agent.

Permisos de IAM

El rol de IAM asociado a su instancia de Windows de Amazon EC2 debe tener permiso para crear instantáneas coherentes con la aplicación con VSS. Para conceder los permisos necesarios, puede asociar la política administrada `AWSEC2VssSnapshotPolicy` a su perfil de instancia.

Componentes de VSS

Para crear instantáneas coherentes con las aplicaciones en los sistemas operativos Windows, el paquete `AwsVssComponents` debe estar instalado en la instancia. El paquete contiene un

agente de VSS de EC2 en la instancia que funciona como solicitante de VSS y un proveedor de VSS de EC2 para los volúmenes de EBS.

Requisitos del sistema

Instalar el agente de Systems Manager

Systems Manager Agent orquesta VSS mediante PowerShell. Asegúrese de haber instalado la versión `3.0.502.0` o una posterior de SSM Agent en su instancia de Amazon EC2. Si ya usa una versión anterior de SSM Agent, actualícela mediante Run Command. Para obtener más información, consulte Configuración de Systems Manager para instancias de Amazon EC2 y Uso de SSM Agent en instancias de Amazon EC2 para Windows Server en la Guía del usuario de AWS Systems Manager.

Requisitos de instancia de Windows Amazon EC2

Las instantáneas de EBS basadas en VSS son compatibles con las instancias que ejecutan Windows Server 2016 y versiones posteriores.

Versión de .NET Framework

El paquete `AwsVssComponents` requiere la versión `4.6` o una posterior de .NET Framework. Las versiones del sistema operativo Windows anteriores a Windows Server 2016 utilizan de forma predeterminada una versión anterior de .NET Framework. Si la instancia usa una versión anterior de .NET Framework, debe instalar la versión `4.6` o posterior mediante Windows Update.

AWS Tools for Windows PowerShellVersión

Asegúrese de que la instancia esté ejecutando la versión `3.3.48.0` o una posterior de AWS Tools for Windows PowerShell. Para comprobar qué versión tiene, ejecute el siguiente comando en la instancia en el terminal de PowerShell.

```
C:\> Get-AWSPowerShellVersion
```

Si necesita actualizar AWS Tools for Windows PowerShell en su instancia, consulte Instalación de AWS Tools for Windows PowerShell en la Guía del usuario de Herramientas de AWS para PowerShell.

Versión de Windows Powershell

Asegúrese de que la instancia esté ejecutando la versión principal de Windows PowerShell 3, 4 o 5. Para comprobar qué versión tiene, ejecute el siguiente comando en la instancia en un terminal de PowerShell.

```
C:\> $PSVersionTable.PSVersion
```

Modo de lenguaje de PowerShell

Asegúrese de que la instancia tenga el modo de lenguaje de PowerShell configurado en `FullLanguage`. Para obtener más información, consulte about_Language_Modes en la documentación de Microsoft.

Uso de una política administrada de IAM para conceder permisos a las instantáneas basadas en VSS

La política administrada AWSEC2VssSnapshotPolicy permite que Systems Manager realice las siguientes acciones en su instancia de Windows:

- Crear y etiquetar instantáneas de EBS
- Crear y etiquetar imágenes de máquina de Amazon (AMI)
- Adjuntar metadatos, como el ID del dispositivo, a las etiquetas de instantáneas predeterminadas que crea VSS.

En este tema se describen los detalles de los permisos de la política administrada de VSS y cómo asociarla al rol de IAM del perfil de instancia de EC2.

Contenido

- Detalles de la política administrada AWSEC2VssSnapshotPolicy
- Asociación de la política administrada de la instantánea de VSS al rol de su perfil de instancia

Detalles de la política administrada AWSEC2VssSnapshotPolicy

Una política administrada de AWS es una política independiente que Amazon proporciona a los clientes de AWS. Las políticas administradas de AWS están diseñadas para conceder permisos para

casos de uso comunes. No se pueden cambiar los permisos definidos en las políticas administradas de AWS. Sin embargo, puede copiar la política y utilizarla como base para una política administrada por el cliente que sea específica para su caso de uso.

Para obtener más información sobre las políticas administradas de AWS, consulte Políticas administradas de AWS en la Guía del usuario de IAM.

Para usar la política administrada AWSEC2VssSnapshotPolicy, puede asociarla al rol de IAM asociado a sus instancias de Windows de EC2. Esta política permite a la solución VSS de EC2 crear y añadir etiquetas a las imágenes de máquina de Amazon (AMI) y a las instantáneas de EBS. Para adjuntar la política, consulte Asociación de la política administrada de la instantánea de VSS al rol de su perfil de instancia.

Permisos concedidos por AWSEC2VssSnapshotPolicy

La política AWSEC2VssSnapshotPolicy incluye los siguientes permisos de Amazon EC2 que permiten a Amazon EC2 crear y administrar instantáneas de VSS en su nombre. Puede asociar esta política administrada al rol de perfil de instancia de IAM que utiliza para sus instancias de Windows de EC2.

- ec2:CreateTags: agregue etiquetas a las instantáneas y AMI de EBS para ayudar a identificar y clasificar los recursos.
- ec2:DescribeInstanceAttribute: recupere los volúmenes de EBS y las asignaciones de dispositivos de bloques correspondientes que están adjuntos a la instancia de destino.
- ec2:CreateSnapshots: cree instantáneas de volúmenes de EBS.
- ec2:CreateImage: cree una AMI a partir de una instancia de EC2 en ejecución.
- ec2:DescribeImages: recupere la información de las AMI e instantáneas de EC2.
- EC2:DescribeSnapshots: determine la hora y el estado de las instantáneas para comprobar la coherencia de la aplicación.

> **Note**
>
> Para ver los detalles de los permisos de esta política, consulte AWSEC2VssSnapshotPolicy en la Referencia de la política administrada de AWS.

Optimización de permisos para casos de uso específicos (avanzado)

La política administrada `AWSEC2VssSnapshotPolicy` incluye permisos para todas las formas en que puede crear instantáneas basadas en VSS. Puede crear una política personalizada que incluya solo los permisos que necesite.

Caso de uso: crear AMI, Caso de uso: usar servicio de AWS Backup

Si utiliza exclusivamente la opción `CreateAmi` o si crea instantáneas basadas en VSS únicamente a través del servicio de AWS Backup, puede simplificar las instrucciones de política de la siguiente manera.

- Omita las declaraciones de política identificadas por los siguientes ID de instrucción (SID):
  - `CreateSnapshotsWithTag`
  - `CreateSnapshotsAccessInstance`
  - `CreateSnapshotsAccessVolume`
- Ajuste la instrucción `CreateTagsOnResourceCreation` de la siguiente manera:
  - Elimine `arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*` del recurso.
  - Elimine `CreateSnapshots` de la condición `ec2:CreateAction`.
- Ajuste la instrucción `CreateTagsAfterResourceCreation` para eliminar `arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*` de los recursos.
- Ajuste la instrucción `DescribeImagesAndSnapshots` para eliminar `ec2:DescribeSnapshots` de la acción de la instrucción.

Caso de uso: solo instantánea

Si no utiliza la opción `CreateAmi`, puede simplificar las instrucciones de política de la siguiente manera.

- Omita las declaraciones de política identificadas por los siguientes ID de instrucción (SID):
  - `CreateImageAccessInstance`
  - `CreateImageWithTag`
- Ajuste la instrucción `CreateTagsOnResourceCreation` de la siguiente manera:
  - Elimine `arn:aws:ec2:*:*:image/*` del recurso.
  - Elimine `CreateImage` de la `ec2:CreateAction` condición.

- Ajuste la instrucción `CreateTagsAfterResourceCreation` para eliminar `arn:aws:ec2:*:*:image/*` de los recursos.
- Ajuste la instrucción `DescribeImagesAndSnapshots` para eliminar `ec2:DescribeImages` de la acción de la instrucción.

> **Note**
>
> Para garantizar que su política personalizada funcione como se espera, le recomendamos que revise e incorpore actualizaciones periódicas a la política administrada.

Asociación de la política administrada de la instantánea de VSS al rol de su perfil de instancia

Para conceder permisos para las instantáneas basadas en VSS para su instancia de Windows de EC2, debe asociar la política administrada AWSEC2VssSnapshotPolicy al rol de perfil de instancia de la siguiente manera. Es importante que se asegure de que su instancia cumpla con todos los Requisitos del sistema.

> **Note**
>
> Para usar la política administrada, la instancia debe tener instalada la versión del paquete `AwsVssComponents 2.3.1` o posterior. Para ver el historial de versiones, consulte Versiones del paquete AwsVssComponents.

1. Abra la consola de IAM en https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. En el panel de navegación, seleccione Roles para ver una lista de los roles de IAM a los que tiene acceso.
3. Seleccione el enlace del nombre del rol para el rol asociado a la instancia. Se abre la página de detalle del rol.
4. Para adjuntar la política administrada, seleccione Añadir permisos, que se encuentra en la esquina superior derecha del panel de lista. Luego, seleccione Adjuntar políticas en la lista desplegable.
5. Para optimizar los resultados, escriba el nombre de la política en la barra de búsqueda (`AWSEC2VssSnapshotPolicy`).

6. Seleccione la casilla situada junto al nombre de la política que desea adjuntar y elija Añadir permisos.

Administración del paquete de componentes de VSS para las instantáneas de EBS basadas en VSS de Windows

Antes de crear instantáneas de EBS basadas en VSS, asegúrese de tener instalada la última versión del paquete de componentes de VSS en su instancia de Windows. Existen varias formas de instalar el paquete `AwsVssComponents` en una instancia existente, como se indica a continuación:

- (Recomendado) Ejecute el documento de comandos AWSEC2-VssInstallAndSnapshot (recomendado). Se instala o actualiza automáticamente, si es necesario, cada vez que se ejecuta.
- Instalación manual de los componentes de VSS en una instancia de Windows de EC2.
- Actualización del paquete de componentes de VSS en su instancia de Windows de EC2.

También puede crear una AMI con el Generador de imágenes de EC2 que use el componente administrado por `aws-vss-components-windows` a fin de instalar el paquete `AwsVssComponents` para la imagen. El componente administrado usa el Distribuidor de AWS Systems Manager para instalar el paquete. Una vez que el Generador de imágenes cree la imagen, todas las instancias que lance desde la AMI asociada tendrán el paquete VSS instalado. Para obtener más información sobre cómo crear una AMI con el paquete VSS instalado, consulte Componentes administrados mediante paquetes del Distribuidor para Windows en la Guía del usuario del Generador de imágenes de EC2.

Contenido

- Instalación manual de los componentes de VSS en una instancia de Windows de EC2
- Actualización del paquete de componentes de VSS en su instancia de Windows de EC2

Instalación manual de los componentes de VSS en una instancia de Windows de EC2

Su instancia de EC2 de Windows debe tener componentes VSS instalados antes de poder crear instantáneas coherentes con las aplicaciones con Systems Manager. Si no ejecuta el documento de comandos `AWSEC2-VssInstallAndSnapshot` para instalar o actualizar automáticamente el paquete cada vez que crea instantáneas coherentes con las aplicaciones, debe instalar el paquete manualmente.

También debe realizar la instalación manualmente si piensa usar uno de los siguientes métodos para crear instantáneas coherentes con las aplicaciones a partir de su instancia de EC2.

- Creación de instantáneas de VSS mediante AWS Backup
- Creación de instantáneas de VSS con Amazon Data Lifecycle Manager

Si necesita realizar una instalación manual, le recomendamos que instale el paquete de componentes de AWS VSS más reciente para mejorar la fiabilidad y el rendimiento de las instantáneas coherentes con las aplicaciones en las instancias de EC2 de Windows.

> **Note**
>
> Para instalar o actualizar automáticamente el paquete `AwsVssComponents` cada vez que cree instantáneas coherentes con las aplicaciones, le recomendamos que utilice Systems Manager para ejecutar el documento `AWSEC2-VssInstallAndSnapshot`. Para obtener más información, consulte Ejecute el documento de comandos AWSEC2-VssInstallAndSnapshot (recomendado).

Para instalar los componentes de VSS en una instancia de Windows de Amazon EC2, siga los pasos de su entorno de preferencia.

Console

Para instalar los componentes de VSS mediante el Distribuidor de SSM

1. Abra la consola de AWS Systems Manager en https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
2. En el panel de navegación, elija Ejecutar comando.
3. Elija Run command (Ejecutar comando).
4. En Documento de comando, seleccione el botón situado junto a AWS-ConfigureAWSPackage.
5. En Parámetros de comando haga lo siguiente:
   a. Compruebe que Acción está establecido en Instalar.
   b. En Nombre, escriba `AwsVssComponents`.

c. En Versión, escriba una versión o deje el campo vacío para que Systems Manager instale la versión más reciente.

6. En Destinos, identifique las instancias en las que desea ejecutar esta operación especificando las etiquetas o seleccione las instancias manualmente.

> **Note**
>
> Si decide seleccionar las instancias manualmente y una de las instancias que desea utilizar no figura en la lista, consulte ¿Dónde están mis instancias? en la Guía del usuario de AWS Systems Manager para obtener sugerencias sobre la solución del problema.

7. En Otros parámetros:

   - (Opcional) En Comentario, escriba la información acerca de este comando.
   - En Tiempo de espera (segundos), especifique el número de segundos que tiene que esperar el sistema antes de indicar que se ha producido un error en la ejecución del comando general.

8. (Opcional) En Control de velocidad:

   - En Concurrencia, especifique un número o un porcentaje de las instancias en las que desea ejecutar el comando al mismo tiempo.

   > **Note**
   >
   > Si selecciona destinos mediante la elección de etiquetas Amazon EC2 y no está seguro de cuántas instancias utilizan las etiquetas seleccionadas, limite el número de instancias que puede ejecutar el documento al mismo tiempo. Para ello, especifique un porcentaje.

   - En Umbral de errores, especifique cuándo desea parar la ejecución del comando en las demás instancias después de que haya fallado en un número o un porcentaje de las instancias. Por ejemplo, si especifica tres errores, Systems Manager dejará de enviar el comando cuando se reciba el cuarto error. Las instancias que estén procesando el comando todavía pueden enviar errores.

9. (Opcional) En la sección Opciones de salida, si desea guardar la salida del comando en un archivo, seleccione Escribir la salida del comando en un bucket de S3. Especifique el bucket y los nombres de prefijo (carpeta) (opcionales).

   > **Note**
   >
   > Los permisos de S3 que conceden la capacidad de escribir datos en un bucket de S3 son los del perfil de instancia asignado a la instancia, no los del usuario que lleva a cabo esta tarea. Para obtener más información, consulte Configuración de permisos de instancias de EC2 en la Guía para usuarios de AWS Systems Manager.

10. (Opcional) Especifique las opciones de Notificaciones SNS.

    Para obtener información acerca de la configuración de las notificaciones de Amazon SNS para Run Command, consulte Configuración de las notificaciones de Amazon SNS para AWS Systems Manager.

11. Elija Ejecutar.

AWS CLI

Siga el procedimiento que se indica a continuación para descargar e instalar el paquete de `AwsVssComponents` en sus instancias con Run Command desde la AWS CLI. El paquete instala dos componentes: un solicitante de VSS y un proveedor de VSS. El sistema copia estos componentes en un directorio de la instancia y, a continuación, registra la DLL del proveedor como proveedor de VSS.

Para instalar el paquete VSS

Ejecute el siguiente comando para descargar e instalar los componentes VSS requeridos para Systems Manager.

```
aws ssm send-command \
    --document-name "AWS-ConfigureAWSPackage" \
    --instance-ids "i-1234567890abcdef0" \
    --parameters '{"action":["Install"],"name":["AwsVssComponents"]}'
```

PowerShell

Siga el procedimiento que se indica a continuación para descargar e instalar el paquete de `AwsVssComponents` en sus instancias con Run Command desde las herramientas para Windows PowerShell. El paquete instala dos componentes: un solicitante de VSS y un proveedor de VSS. El sistema copia estos componentes en un directorio de la instancia y, a continuación, registra la DLL del proveedor como proveedor de VSS.

Para instalar el paquete VSS

Ejecute el siguiente comando para descargar e instalar los componentes VSS requeridos para Systems Manager.

```
Send-SSMCommand `
    -DocumentName "AWS-ConfigureAWSPackage" `
    -InstanceId "i-1234567890abcdef0" `
    -Parameter @{'action'='Install';'name'='AwsVssComponents'}
```

Verificación de la firma en los componentes de VSS de AWS

Utilice el siguiente procedimiento para verificar la firma en el paquete `AwsVssComponents`.

1. Conéctese a la instancia de Windows. Para obtener más información, consulte Conexión a una instancia de Windows de mediante RDP.
2. Vaya a C:\Program Files\Amazon\AwsVssComponents.
3. Abra el menú contextual de `ec2-vss-agent.exe` (con el botón derecho del ratón) y, a continuación, elija Propiedades.
4. Vaya a la pestaña Firmas digitales y compruebe que el nombre del firmante sea Amazon Web Services Inc.
5. Siga los pasos anteriores para verificar la firma en `Ec2VssInstaller` y `Ec2VssProvider.dll`.

Actualización del paquete de componentes de VSS en su instancia de Windows de EC2

Le recomendamos que mantenga siempre actualizados los componentes de VSS con la versión más reciente recomendada. Existen varias formas diferentes de actualizar componentes cuando se inicia una nueva versión del paquete `AwsVssComponents`.

Métodos de actualización

- Puede repetir los pasos descritos en Instalación manual de los componentes de VSS en una instancia de Windows de EC2 cuando se publique una nueva versión de los componentes de VSS de AWS.
- Puede configurar una asociación de Systems Manager State Manager para descargar e instalar automáticamente componentes nuevos o actualizados de VSS cuando el paquete `AwsVssComponents` esté disponible.
- Puede instalar o actualizar automáticamente el paquete `AwsVssComponents` siempre que cree instantáneas coherentes con las aplicaciones, cuando utilice Systems Manager para ejecutar el documento `AWSEC2-VssInstallAndSnapshot`.

> **Note**
>
> Se recomienda utilizar Systems Manager para ejecutar el documento de comandos `AWSEC2-VssInstallAndSnapshot`, que instala o actualiza automáticamente el paquete `AwsVssComponents` antes de crear las instantáneas coherentes con las aplicaciones. Para obtener más información, consulte Ejecute el documento de comandos AWSEC2-VssInstallAndSnapshot (recomendado).

Para crear una asociación de Systems Manager State Manager, siga los pasos del entorno que prefiera.

Console

Cuando cree una asociación de Systems Manager State Manager, hay dos opciones para actualizar el paquete `AwsVssComponents`, como sigue:

Desinstalar y volver a instalar

Este método descarga e instala el paquete sin requisitos previos adicionales.

Actualización local

Esto realiza una actualización local para el paquete, y tiene los siguientes requisitos previos:

- La versión del agente SSM instalada en la instancia debe ser la versión `3.3.808.0` o posterior. Para obtener más información, consulte Uso de SSM Agent en instancias de Amazon EC2 para Windows Server en la Guía delAWS Systems Manager usuario.

- Si se especifica, la versión `AwsVssComponents` del paquete debe ser la versión `2.5.0` o posterior. Las versiones anteriores no admiten la actualización local.

> **Note**
>
> Si la instancia no cumple con estos requisitos previos, la actualización local fallará. En su lugar, utilice la opción Desinstalar y volver a instalar.

Para crear una asociación de State Manager

1. Abra la consola de AWS Systems Manager en https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
2. En el panel de navegación, elija Administrador de estados.

   O bien, si primero se abre la página de inicio de Systems Manager, abra el panel de navegación y, a continuación, seleccione State Manager.
3. Elija Crear asociación.
4. En el campo Nombre, ingrese un nombre descriptivo.
5. En la lista Documento, elija AWS-ConfigureAWSPackage.
6. En la sección Parámetros, elija Instalar en la lista Acción.
7. En Tipo de instalación, seleccione Desinstalar y volver a instalar o Actualización local.
8. En el campo Nombre, escriba `AwsVssComponents`. Puede mantener los campos Versión y Argumentos adicionales vacíos.
9. En la sección Destinos, elija una opción.

   > **Note**
   >
   > Si elige dirigirse a las instancias mediante etiquetas y especifica etiquetas que se mapean a instancias de Linux, la asociación se realiza correctamente en la instancia de Windows, pero no en las instancias de Linux. El estado general de la asociación muestra Failed.
10. En la sección Especificar programa, elija una opción.
11. En la sección Opciones avanzadas, en Gravedad de conformidad, elija un nivel de gravedad para la asociación. Para obtener más información, consulte Acerca del cumplimiento

de asociaciones. En Calendarios de cambios, seleccione un calendario de cambios preconfigurado. Para obtener más información, consulte Calendario de cambios AWS Systems Manager.

12. En Control de velocidad, haga lo siguiente:
    - En Simultaneidad, especifique un número o un porcentaje de los nodos administrados en los que desea ejecutar el comando al mismo tiempo.
    - En Umbral de errores, especifique cuándo desea parar la ejecución del comando en los demás nodos administrados después de que haya fallado en un número o un porcentaje de los nodos.
13. (Opcional) En Opciones de salida, para guardar la salida del comando en un archivo, seleccione Permitir la escritura de salida en S3. Ingrese los nombres del bucket y del prefijo (carpeta) en los cuadros.
14. Elija Crear asociación y, a continuación, Cerrar. El sistema intenta crear la asociación en las instancias y aplicar inmediatamente el estado.

> **Note**
>
> Si las instancias de EC2 de Windows Server tienen el estado Error, asegúrese de que SSM Agent se está ejecutando en la instancia y que esta se ha configurado como un rol de AWS Identity and Access Management (IAM) para Systems Manager. Para obtener más información, consulte Configuración de AWS Systems Manager.

AWS CLI

Utilice el comando de create-association para actualizar un paquete del distribuidor de forma programada sin desconectar la aplicación asociada. Solo se reemplazan los archivos nuevos o actualizados del paquete.

Para crear una asociación de State Manager

Ejecute el siguiente comando para crear una asociación. El valor de `--name`, el nombre del documento, es siempre `AWS-ConfigureAWSPackage`. El comando siguiente utiliza la clave `InstanceIds` para especificar las instancias de destino.

```
aws ssm create-association \
    --name "AWS-ConfigureAWSPackage" \
```

```
    --parameters action=Install,installationType="Uninstall and
 reinstall",name=AwsVssComponents \
    --targets Key=InstanceIds,Values=i-1234567890abcdef0,i-000011112222abcde
```

PowerShell

Para crear una asociación de State Manager

Utilice el cmdlet New-SSMAssociation.

```
New-SSMAssociation `
    -Name "AWS-ConfigureAWSPackage" `
    -Parameter  @{
        "action" = "Install"
        "installationType" = "Uninstall and reinstall"
        "name" = "AwsVssComponents"
    } `
    -Target @{
        "Key" = "InstanceIds"
        "Values" = @("i-1234567890abcdef0", "i-000011112222abcde")
    }
```

Creación de instantáneas de EBS basadas en VSS para instancias de Windows de EC2

Después de cumplir con todos los Requisitos previos para crear las instantáneas de EBS basadas en VSS de Windows, puede usar cualquiera de los siguientes métodos para crear instantáneas basadas en VSS a partir de su instancia de EC2.

AWS Systems Manager Documentos de comandos de

Uso de documentos de comandos de Systems Manager para crear instantáneas basadas en VSS.

Para automatizar las copias de seguridad, puede crear una tarea de periodo de mantenimiento de AWS Systems Manager que use el documento de comandos de `AWSEC2-VssInstallAndSnapshot`. Para obtener más información, consulte Trabajo con periodos de mantenimiento (Consola) en la Guía del usuario de AWS Systems Manager.

AWS Backup

Puede crear una copia de seguridad de VSS cuando utilice AWS Backup si habilita VSS en la consola o en la CLI. Para obtener más información, consulte Creación de copias de seguridad de Windows VSS en la Guía para desarrolladores de AWS Backup.

> **Note**
>
> AWS Backup no instala automáticamente el paquete `AwsVssComponents` en la instancia. Debe realizar una instalación manual en la instancia. Para obtener más información, consulte Instalación manual de los componentes de VSS en una instancia de Windows de EC2.

Administrador de vida útil de datos de Amazon

Puede crear instantáneas de VSS con Amazon Data Lifecycle Manager habilitando scripts previos y posteriores en sus políticas de ciclo de vida de instantáneas. Para obtener más información, consulte Automating application-consistent snapshots en la Guía del usuario de Amazon EBS.

> **Note**
>
> Amazon Data Lifecycle Manager no instala automáticamente el paquete `AwsVssComponents` en la instancia. Debe realizar una instalación manual en la instancia. Para obtener más información, consulte Instalación manual de los componentes de VSS en una instancia de Windows de EC2.

Uso de documentos de comandos de Systems Manager para crear instantáneas basadas en VSS

Puede usar los documentos de comandos de AWS Systems Manager para crear instantáneas basadas en VSS. En el siguiente contenido, se presentan los documentos de comandos disponibles y los parámetros de tiempo de ejecución que usan los documentos para crear las instantáneas.

Antes de usar cualquiera de los documentos de comandos de Systems Manager, asegúrese de cumplir con todos los Requisitos previos para crear las instantáneas de EBS basadas en VSS de Windows.

Temas

- Parámetros de los documentos para instantáneas de VSS de Systems Manager
- Ejecute los documentos de comandos para instantáneas de VSS de Systems Manager

Parámetros de los documentos para instantáneas de VSS de Systems Manager

Todos los documentos de Systems Manager que crean instantáneas de VSS usan los siguientes parámetros, excepto cuando se indica lo contrario:

AmiName (cadena, opcional)

Si el estado de CreateAmi es `True`, especifique el nombre de la AMI creada por la copia de seguridad.

description (cadena, opcional)

Especifique una descripción para las instantáneas o la imagen que crea este proceso.

CollectDiagnosticLogs (cadena, opcional)

Para recopilar más información durante los pasos de creación de la instantánea y la AMI, establezca este parámetro en “`True`”. El valor predeterminado para este parámetro es “`False`”. Los registros de diagnóstico consolidados se guardan como un archivo en formato `.zip` en la siguiente ubicación de la instancia:

`C:\ProgramData\Amazon\AwsVss\Logs\`*`timestamp`*`.zip`

CopyOnly (cadena, opcional)

Si utiliza la copia de seguridad nativa de SQL Server además de VSS de AWS, llevar a cabo una copia de seguridad de solo copia impide que VSS de AWS interrumpa la cadena de copia de seguridad diferencial nativa. Para realizar una operación de copia de seguridad de solo copia, establezca este parámetro en `True`.

El valor predeterminado de este parámetro es `False`, lo que hace que VSS de AWS realice una operación de copia de seguridad completa.

CreateAmi (cadena, opcional)

Para crear una imagen de máquina de Amazon (AMI) basada en VSS para hacer una copia de seguridad de la instancia, establezca este parámetro en `True`. El valor predeterminado de

este parámetro es `False`, que en su lugar hace una copia de seguridad de la instancia con una instantánea de EBS.

Para obtener más información sobre la creación de una AMI a partir de una instancia, consulte Creación de una AMI basada en Amazon EBS.

executionTimeout (cadena, opcional)

Especifique el tiempo máximo en segundos para ejecutar el proceso de creación de instantáneas en la instancia o para crear una AMI a partir de la instancia. Al aumentar este tiempo de espera, el comando puede esperar más tiempo hasta que VSS inicie la congelación y complete el etiquetado de los recursos que crea. Este tiempo de espera solo se aplica a los pasos de creación de la instantánea o de la AMI. El paso inicial para instalar o actualizar el paquete `AwsVssComponents` no está incluido en el tiempo de espera.

ExcludeBootVolume (cadena, opcional)

Esta configuración excluye volúmenes de arranque del proceso de copia de seguridad si crea instantáneas. Para excluir los volúmenes de arranque de las instantáneas, configure ExcludeBootVolume en `True` y CreateAmi en `False`.

Si crea una AMI para la copia de seguridad, este parámetro se debe establecer en `False`. El valor predeterminado para este parámetro es `False`.

NoWriters (cadena, opcional)

Para excluir los escritores de VSS de la aplicación del proceso de instantáneas, establezca este parámetro en `True`. Excluir los escritores de VSS de la aplicación puede ayudar a resolver los conflictos con los componentes de copia de seguridad de VSS de terceros. El valor predeterminado para este parámetro es `False`.

Si `SaveVssMetadata` es `True`, este parámetro debe establecerse en `False`.

SaveVssMetadata (cadena, opcional)

Para guardar los archivos de metadatos de VSS durante cada instantánea, defina este parámetro en `True`. El valor predeterminado es `False`. Estos archivos ayudan a proporcionar información sobre los componentes o grabadores que se incluyeron en una operación de copia de seguridad y los archivos y volúmenes asociados a cada componente. Los archivos de metadatos se utilizan al restaurar una base de datos SQL con la solución de restauración VSS. Para obtener más información sobre cómo restaurar una base de datos SQL a partir de instantáneas de VSS,

consulte Utilizar un manual de procedimientos de automatización para restaurar la base de datos a partir de instantáneas de soluciones de AWS VSS.

Los archivos de metadatos tienen el identificador del conjunto de instantáneas asociado en sus nombres. Puede encontrarlos en la siguiente ubicación de la instancia:

```
C:\ProgramData\Amazon\AwsVss\VssMetadata\
```

> **Warning**
>
> - Para guardar archivos de metadatos de VSS, se requiere la versión 2.4.0 o posterior del paquete `AwsVssComponents`. Si la instancia tiene instalada una versión anterior, si se configura `SaveVssMetadata` en `True`, se produce un error en la creación de la instantánea.
> - Los parámetros `NoWriters` y `SaveVssMetadata` son mutuamente excluyentes. Si ambos se establecen en `True`, se produce un error en la creación de la instantánea.

tags (cadena, opcional)

Recomendamos etiquetar las instantáneas e imágenes para localizar y administrar los recursos, por ejemplo, para restaurar los volúmenes a partir de una lista de instantáneas. El sistema agrega la clave `Name`, con un valor en blanco, donde puede indicar el nombre que quiere aplicar a las instantáneas o imágenes de salida.

Si quiere especificar otras etiquetas, separe las etiquetas mediante un punto y coma. Por ejemplo, `Key=Environment,Value=Test;Key=User,Value=TestUser1`.

> **Note**
>
> Las claves y los valores de las etiquetas solo deben contener caracteres alfanuméricos y los siguientes caracteres especiales: `() ./\-"'@_+:={}`.

De manera predeterminada, el sistema agrega las siguientes etiquetas reservadas para las instantáneas e imágenes basadas en VSS.

- Dispositivo: en el caso de las instantáneas compatibles con VSS, este es el nombre de dispositivo del volumen de EBS que captura la instantánea.

- AppConsistent: esta etiqueta indica la creación correcta de una instantánea o AMI compatible con VSS.
- AWSVSSConfig: identifica las instantáneas y las AMI que se crean con compatibilidad con VSS. La etiqueta incluye metadatos, como la versión de `AwsVssComponents` y el ID del conjunto de instantáneas.

> **Warning**
>
> Si se especifica alguna de estas etiquetas reservadas en la lista de parámetros, se producirá un error.

VssVersion (cadena, opcional)

Solo para el documento `AWSEC2-VssInstallAndSnapshot`, puede especificar el parámetro `VssVersion` para instalar una versión específica del paquete `AwsVssComponents` en la instancia. Deje en blanco este parámetro para instalar la versión predeterminada recomendada.

Si la versión especificada del paquete `AwsVssComponents` ya está instalada, el script omite el paso de instalación y procede a realizar el paso de copia de seguridad. Para obtener una lista de las versiones del paquete `AwsVssComponents` y la compatibilidad operativa, consulte AWSHistorial de versiones de la solución VSS.

Ejecute los documentos de comandos para instantáneas de VSS de Systems Manager

Puede crear instantáneas de EBS basadas en VSS con los documentos de comandos de AWS Systems Manager de la siguiente forma.

Ejecute el documento de comandos AWSEC2-VssInstallAndSnapshot (recomendado)

Cuando usa AWS Systems Manager para ejecutar el documento `AWSEC2-VssInstallAndSnapshot`, el script ejecuta los siguientes pasos.

1. El script primero instala o actualiza el paquete `AwsVssComponents` en la instancia, en función de si ya está instalado o no.
2. El script crea las instantáneas coherentes con las aplicaciones una vez finalizado el primer paso.

Para ejecutar el documento `AWSEC2-VssInstallAndSnapshot`, siga los pasos de su entorno de preferencia.

Console

Creación de instantáneas de EBS basadas en VSS desde la consola

1. Abra la consola de AWS Systems Manager en https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
2. En el panel de navegación, seleccione Ejecutar comando. Se muestra una lista de los comandos que se están ejecutando actualmente en su cuenta, si corresponde.
3. Elija Run command (Ejecutar comando). Se abre una lista de documentos de comandos a los que tiene acceso.
4. Seleccione `AWSEC2-VssInstallAndSnapshot` de la lista de documentos de comandos. Para agilizar los resultados, puede ingresar todo el nombre del documento o una parte. También puede filtrar por propietario, por tipo de plataforma o por etiquetas.

   Al seleccionar un documento de comandos, los detalles aparecen debajo de la lista.
5. Seleccione `Default version at runtime` de la lista Versión del documento.
6. Configure Parámetros de comando para definir cómo `AWSEC2-VssInstallAndSnapshot` instalará el paquete `AwsVssComponents` y realizará la copia de seguridad con una AMI o instantáneas de VSS. Para obtener detalles sobre los parámetros, consulte Parámetros de los documentos para instantáneas de VSS de Systems Manager.
7. En Selección de destino, especifique las etiquetas o seleccione manualmente las instancias para identificar las instancias en las que ejecutar esta operación.

   > **Note**
   >
   > Si selecciona las instancias manualmente y una de las instancias que desea utilizar no figura en la lista, consulte ¿Dónde están mis instancias? para ver cómo resolver el problema.
8. Para obtener parámetros adicionales que definan el comportamiento de Systems Manager Run Command, como Control de velocidad, ingrese los valores descritos en Ejecución de comandos desde la consola.
9. Elija Run (Ejecutar).

   Si todo sale bien, el comando rellena la lista de instantáneas de EBS con las nuevas instantáneas. Puede encontrar estas instantáneas en la lista de instantáneas de EBS buscando las etiquetas que especificó o `AppConsistent`. Si se ha producido un error

en la ejecución de comandos, consulte la información de salida del comando de Systems Manager para obtener detalles acerca de por qué se ha producido un error en la ejecución. Si el comando se ha completado correctamente, pero se ha producido un error en un backup de volumen específico, puede solucionar el error en la lista de volúmenes de EBS.

AWS CLI

Puede ejecutar los siguientes comandos en la AWS CLI para crear instantáneas de EBS basadas en VSS y obtener el estado de la creación de la instantánea.

Creación de instantáneas de EBS basadas en VSS

Para crear instantáneas de EBS basadas en VSS, ejecute el siguiente comando. Para crear las instantáneas, debe identificar las instancias con el parámetro `--instance-ids`. Para obtener más información acerca de otros parámetros que puede usar, consulte Parámetros de los documentos para instantáneas de VSS de Systems Manager.

```
aws ssm send-command \
 --document-name "AWSEC2-VssInstallAndSnapshot" \
 --instance-ids "i-01234567890abcdef" \
 --parameters '{"ExcludeBootVolume":["False"],"description":["Description"],"tags":
["Key=key_name,Value=tag_value"],"VssVersion":[""]}'
```

Si todo sale bien, el documento de comando rellena la lista de instantáneas de EBS con las nuevas instantáneas. Puede encontrar estas instantáneas en la lista de instantáneas de EBS buscando las etiquetas que especificó o `AppConsistent`. Si se ha producido un error en la ejecución de comandos, consulte la información de salida del comando de para obtener detalles acerca de por qué se ha producido un error en la ejecución.

Obtener el estado del comando

Para obtener el estado actual de las instantáneas, ejecute el siguiente comando con el ID de comando devuelto de send-command.

```
aws ssm get-command-invocation
 --instance-ids "i-01234567890abcdef" \
 --command-id "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111" \
 --plugin-name "CreateVssSnapshot"
```

PowerShell

Ejecute los siguientes comandos con AWS Tools for Windows PowerShell para crear instantáneas de EBS basadas en VSS y obtener el estado de tiempo de ejecución actual de la creación de la salida. Especifique los parámetros descritos en la lista anterior para modificar el comportamiento del procesamiento de instantáneas.

Creación de instantáneas de EBS basadas en VSS mediante Herramientas para Windows PowerShell

Para crear AMI o instantáneas de EBS basadas en VSS, ejecute el siguiente comando.

```
Send-SSMCommand -DocumentName "AWSEC2-VssInstallAndSnapshot" -InstanceId
 "i-01234567890abcdef" -Parameter
 @{'ExcludeBootVolume'='False';'description'='a_description'
 ;'tags'='Key=key_name,Value=tag_value';'VssVersion'=''}
```

Obtener el estado del comando

Para obtener el estado actual de las instantáneas, ejecute el siguiente comando con el ID de comando devuelto de Send-SSMCommand.

```
Get-SSMCommandInvocationDetail -InstanceId "i-01234567890abcdef" -CommandId
 "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111" -PluginName "CreateVssSnapshot"
```

Si todo sale bien, el comando rellena la lista de instantáneas de EBS con las nuevas instantáneas. Puede encontrar estas instantáneas en la lista de instantáneas de EBS buscando las etiquetas que especificó o `AppConsistent`. Si se ha producido un error en la ejecución de comandos, consulte la información de salida del comando de para obtener detalles acerca de por qué se ha producido un error en la ejecución.

Ejecute el documento de comandos AWSEC2-CreateVssSnapshot

Para ejecutar el documento `AWSEC2-CreateVssSnapshot`, siga los pasos de su entorno de preferencia.

Console

Creación de instantáneas de EBS basadas en VSS desde la consola

1. Abra la consola de AWS Systems Manager en https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
2. En el panel de navegación, seleccione Ejecutar comando. Se muestra una lista de los comandos que se están ejecutando actualmente en su cuenta, si corresponde.
3. Elija Run command (Ejecutar comando). Se abre una lista de documentos de comandos a los que tiene acceso.
4. Seleccione `AWSEC2-CreateVssSnapshot` de la lista de documentos de comandos. Para agilizar los resultados, puede ingresar todo el nombre del documento o una parte. También puede filtrar por propietario, por tipo de plataforma o por etiquetas.

   Al seleccionar un documento de comandos, los detalles aparecen debajo de la lista.
5. Seleccione `Default version at runtime` de la lista Versión del documento.
6. Configure los Parámetros de comando para definir cómo `AWSEC2-CreateVssSnapshot` realizará la copia de seguridad con instantáneas de VSS o con una AMI. Para obtener detalles sobre los parámetros, consulte Parámetros de los documentos para instantáneas de VSS de Systems Manager.
7. En Selección de destino, especifique las etiquetas o seleccione manualmente las instancias para identificar las instancias en las que ejecutar esta operación.

   > **Note**
   >
   > Si selecciona las instancias manualmente y una de las instancias que desea utilizar no figura en la lista, consulte ¿Dónde están mis instancias? para ver cómo resolver el problema.
8. Para obtener parámetros adicionales que definan el comportamiento de Systems Manager Run Command, como Control de velocidad, ingrese los valores descritos en Ejecución de comandos desde la consola.
9. Elija Run (Ejecutar).

   Si todo sale bien, el comando rellena la lista de instantáneas de EBS con las nuevas instantáneas. Puede encontrar estas instantáneas en la lista de instantáneas de EBS buscando las etiquetas que especificó o `AppConsistent`. Si se ha producido un error

en la ejecución de comandos, consulte la información de salida del comando de Systems Manager para obtener detalles acerca de por qué se ha producido un error en la ejecución. Si el comando se ha completado correctamente, pero se ha producido un error en un backup de volumen específico, puede solucionar el error en la lista de volúmenes de EBS.

AWS CLI

Puede ejecutar el siguiente comando en la AWS CLI para crear instantáneas de EBS basadas en VSS.

Creación de instantáneas de EBS basadas en VSS

Para crear instantáneas de EBS basadas en VSS, ejecute el siguiente comando. Para crear las instantáneas, debe identificar las instancias con el parámetro `--instance-ids`. Para obtener más información acerca de otros parámetros que puede usar, consulte Parámetros de los documentos para instantáneas de VSS de Systems Manager.

```
aws ssm send-command \
 --document-name "AWSEC2-CreateVssSnapshot" \
 --instance-ids "i-01234567890abcdef" \
 --parameters '{"ExcludeBootVolume":["False"],"description":["Description"],"tags":
["Key=key_name,Value=tag_value"]}'
```

Si todo sale bien, el documento de comando rellena la lista de instantáneas de EBS con las nuevas instantáneas. Puede encontrar estas instantáneas en la lista de instantáneas de EBS buscando las etiquetas que especificó o `AppConsistent`. Si se ha producido un error en la ejecución de comandos, consulte la información de salida del comando de para obtener detalles acerca de por qué se ha producido un error en la ejecución.

PowerShell

Para crear instantáneas de EBS basadas en VSS, ejecute el siguiente comando con AWS Tools for Windows PowerShell.

Creación de instantáneas de EBS basadas en VSS mediante Herramientas para Windows PowerShell

Para crear instantáneas de EBS basadas en VSS, ejecute el siguiente comando. Para crear las instantáneas, debe identificar las instancias con el parámetro `InstanceId`. Puede especificar más de una instancia para crear instantáneas. Para obtener más información acerca de otros

parámetros que puede usar, consulte Parámetros de los documentos para instantáneas de VSS de Systems Manager.

```
Send-SSMCommand -DocumentName AWSEC2-CreateVssSnapshot -InstanceId
 "i-01234567890abcdef" -Parameter
 @{'ExcludeBootVolume'='False';'description'='a_description'
 ;'tags'='Key=key_name,Value=tag_value'}
```

Si todo sale bien, el comando rellena la lista de instantáneas de EBS con las nuevas instantáneas. Puede encontrar estas instantáneas en la lista de instantáneas de EBS buscando las etiquetas que especificó o `AppConsistent`. Si se ha producido un error en la ejecución de comandos, consulte la información de salida del comando de para obtener detalles acerca de por qué se ha producido un error en la ejecución. Si el comando se ha completado correctamente, pero se ha producido un error en una copia de seguridad de volumen específico, puede solucionar el error en la lista de instantáneas de EBS.

Ejecución de los documentos de comandos en un clúster de conmutación por error de Windows con almacenamiento EBS compartido

Puede usar cualquiera de los procedimientos de línea de comandos descritos en la sección anterior para crear una instantánea basada en VSS. El documento de comandos (`AWSEC2-VssInstallAndSnapshot` o `AWSEC2-CreateVssSnapshot`) debe ejecutarse en el nodo principal del clúster. El documento fallará en los nodos secundarios, ya que no tienen acceso a los discos compartidos. Si el comando principal y el secundario cambian de forma dinámica, puede ejecutar el documento Ejecutar comandos de AWS Systems Manager en varios nodos con la expectativa de que el comando se ejecute correctamente en el nodo principal y falle en los nodos secundarios.

> **Note**
>
> Para automatizar las copias de seguridad, puede crear una tarea de periodo de mantenimiento de AWS Systems Manager que use el documento `AWSEC2-VssInstallAndSnapshot`. Para obtener más información, consulte Trabajo con periodos de mantenimiento (Consola) en la Guía del usuario de AWS Systems Manager.

Solucione problemas con las instantáneas de EBS basadas en VSS de Windows

Antes de intentar cualquier otro paso de solución de problemas, le recomendamos que compruebe los siguientes detalles.

- Asegúrese de cumplir con todos Requisitos previos para crear las instantáneas de EBS basadas en VSS de Windows.
- Compruebe que esté usando el Compatibilidad de versiones del sistema operativo Windows más reciente del paquete `AwsVssComponents` para su sistema operativo. Es posible que el problema que ha observado se haya solucionado en versiones más recientes.

Temas

- Controlar los archivos de registro
- Recopilar registros de diagnóstico adicionales
- Utilización de VSS en instancias con proxy configurado
- Error: tiempo de espera de conexión de canalización de descongelación, error al descongelar, tiempo de espera de congelación de VSS u otros errores de tiempo de espera.
- Error: no se puede invocar el método. La invocación de métodos solo se admite en tipos principales en este modo de lenguaje

Controlar los archivos de registro

Si tiene problemas o recibe mensajes de error al crear instantáneas de EBS basadas en VSS, puede ver la salida de los comandos en la consola de Systems Manager.

Para los documentos de Systems Manager que crean instantáneas de VSS, puede establecer el parámetro `CollectDiagnosticLogs` en “`True`” en el tiempo de ejecución. Cuando el parámetro `CollectDiagnosticLogs` se establece en “`True`”, VSS recopila registros adicionales para facilitar la depuración. Para obtener más información, consulte Recopilar registros de diagnóstico adicionales.

Si recopila registros de diagnóstico, el documento Systems Manager los almacena en la instancia en la siguiente ubicación: `C:\ProgramData\Amazon\AwsVss\Logs\`*`timestamp`*`.zip`. El valor predeterminado para el parámetro `CollectDiagnosticLogs` es “`False`”.

> **Note**
>
> Para obtener ayuda adicional con la depuración, puede enviar el archivo `.zip` al Soporte.

Los siguientes registros adicionales están disponibles, ya sea si recopila registros de diagnóstico o no:

- `%ProgramData%\Amazon\SSM\InstanceData\`*`InstanceID`*`\document\orchestration\`*`SSMCommandID`*`\awsrunPowerShellScript\runPowerShellScript\stdout`
- `%ProgramData%\Amazon\SSM\InstanceData\`*`InstanceID`*`\document\orchestration\`*`SSMCommandID`*`\awsrunPowerShellScript\runPowerShellScript\stderr`

También puede abrir la aplicación del visor de eventos de Windows y seleccionar la aplicación de Registros de Windows para ver registros adicionales. Para ver eventos específicos del proveedor de VSS de EC2 para Windows y el servicio Volume Shadow Copy Service, filtre por Origen en los términos **`Ec2VssSoftwareProvider`** y **`VSS`**.

Si utiliza Systems Manager con puntos de conexión de VPC y la acción de API send-command de Systems Manager (o Ejecutar comando en la consola) falló, verifique que haya configurado de manera correcta el siguiente punto de conexión: com.amazonaws.***`region`***.ec2.

Si el punto de conexión de Amazon EC2 no está definido, se produce un error en la llamada para enumerar los volúmenes de EBS asociados, lo que hace que el comando de Systems Manager no se ejecute correctamente. Para obtener más información acerca de la configuración de los puntos de conexión de VPC con Systems Manager, consulte Crear un punto de conexión de la nube virtual privada en la Guía del usuario de AWS Systems Manager.

Recopilar registros de diagnóstico adicionales

Para recopilar registros de diagnóstico adicionales con el comando de envío de Systems Manager para ejecutar el documento de instantáneas del VSS, defina el parámetro de entrada `CollectDiagnosticLogs` en “`True`” en el tiempo de ejecución. Se recomienda que establezca el parámetro en “`True`” al corregir los errores.

Para ver el ejemplo de línea de comando, seleccione una de las siguientes pestañas.

AWS CLI

El siguiente ejemplo ejecuta el documento de Systems Manager `AWSEC2-CreateVssSnapshot` en AWS CLI:

```
aws ssm send-command \
    --document-name "AWSEC2-CreateVssSnapshot" \
    --instance-ids "i-1234567890abcdef0" \
    --parameters '{"description":["Example - create diagnostic logs at
 runtime."],"tags":["Key=tag_name,Value=tag_value"],"CollectDiagnosticLogs":
["True"]}'
```

PowerShell

El siguiente ejemplo ejecuta el documento de Systems Manager `AWSEC2-CreateVssSnapshot` en PowerShell:

```
Send-SSMCommand `
    -DocumentName "AWSEC2-CreateVssSnapshot" `
    -InstanceId "i-1234567890abcdef0" `
    -Parameter @{'description'='Example - create diagnostic logs at
 runtime.';'tags'='Key=tag_name,Value=tag_value';'CollectDiagnosticLogs'='True'}
```

Utilización de VSS en instancias con proxy configurado

Si tiene problemas al crear instantáneas de EBS basadas en VSS en instancias que utilizan un proxy para llegar a los puntos de conexión de EC2, verifique las siguientes configuraciones en la instancia:

- Verifique que el proxy se configura para que se pueda acceder a los puntos de conexión del servicio EC2 de la región y al IMDS de la instancia mediante la ejecución de AWS Tools for Windows PowerShell como SYSTEM.
- Para admitir el uso del proxy WinHTTP configurado por el sistema, asegúrese de haber instalado la última versión de `AwsVssComponents` en la instancia. Para obtener más información acerca de la configuración del proxy WinHTTP, consulte Netsh Commands for Windows Hypertext Transfer Protocol (WINHTTP) en el sitio web de Microsoft.

Error: tiempo de espera de conexión de canalización de descongelación, error al descongelar, tiempo de espera de congelación de VSS u otros errores de tiempo de espera.

El proveedor de VSS de EC2 para Windows puede agotar el tiempo de espera debido a la actividad o los servicios en la instancia que impiden que las instantáneas basadas en VSS se lleven a cabo de manera oportuna. Windows VSS Framework proporciona una ventana de 10 segundos no configurable durante la cual se pausa la comunicación con el sistema de archivos. Durante este tiempo, `AWSEC2-CreateVssSnapshot` crea instantáneas de los volúmenes.

Los siguientes problemas pueden hacer que el proveedor de VSS de EC2 para Windows se ejecute dentro de límites de tiempo durante una instantánea:

- Exceso de E/S a un volumen
- Capacidad de respuesta lenta de la API de EC2 en la instancia
- Volúmenes fragmentados
- Incompatibilidad con algún software antivirus
- Problemas con un escritor de aplicaciones de VSS
- Cuando el registro de módulos está habilitado para un gran número de módulos de PowerShell, esto puede hacer que los scripts de PowerShell se ejecuten lentamente.

La mayoría de los problemas de tiempo de espera que se encuentran al ejecutar el documento de comandos `AWSEC2-CreateVssSnapshot` están relacionados con que la carga de trabajo en la instancia es demasiado alta en el momento de realizar la copia de seguridad. Las siguientes acciones pueden ayudarlo a realizar una instantánea correcta:

- Vuelva a intentar el comando `AWSEC2-CreateVssSnapshot` para ver si el intento de instantánea se realiza correctamente. Si el reintento se realiza correctamente en algunos casos, la reducción de la carga de instancias podría hacer que las instantáneas sean más exitosas.
- Espere un momento a que disminuya la carga de trabajo de la instancia y vuelva a intentar el comando `AWSEC2-CreateVssSnapshot`. Alternativamente, puede intentar hacer instantáneas cuando se sabe que la instancia está con tensión baja.
- Intente hacer instantáneas de VSS cuando el software antivirus del sistema esté apagado. Si esto resuelve el problema, consulte las instrucciones del software antivirus y configúrelo para permitir instantáneas de VSS.

- Si hay un gran volumen de llamadas a la API de Amazon EC2 en su cuenta dentro de la misma región en la que está ejecutando una instantánea, la limitación de la API podría retrasar las operaciones de la instantánea. Para reducir el impacto de la limitación, utilice el paquete `AwsVssComponents` más reciente. Este paquete usa la acción de la API `CreateSnapshots` de EC2 para reducir el número de acciones mutantes, como la creación de instantáneas por volumen y el etiquetado.
- Si tiene varios scripts de comandos de `AWSEC2-CreateVssSnapshot` ejecutándose al mismo tiempo, puede seguir los siguientes pasos para reducir los problemas de simultaneidad.
  - Considere la posibilidad de programar las instantáneas durante los periodos de menor actividad de la API.
  - Si usa Run Command en la consola de Systems Manager (o SendCommand en la API) para ejecutar el script de comandos, puede usar los controles de velocidad de Systems Manager para reducir la simultaneidad.

    También puede usar los controles de velocidad de Systems Manager para reducir la simultaneidad de servicios como AWS Backup que usan Systems Manager para ejecutar el script de comandos.
- Ejecute el comando `vssadmin list writers` en un shell y vea si informa algún error en el campo Último error para cualquier escritor del sistema. Si algún escritor informa de un error de tiempo de espera, considere reintentar hacer instantáneas cuando la instancia esté con menos carga.
- Cuando usa tipos de instancias más pequeños, como *`t2 | t3 | t3a`*.nano o *`t2 | t3 | t3a`*.micro, pueden producirse tiempos de espera debidos a limitaciones de memoria y CPU. Las siguientes acciones pueden ayudar a reducir los problemas de tiempo de espera.
  - Intente cerrar las aplicaciones que consumen mucha memoria o CPU antes de tomar instantáneas.
  - Intente tomar instantáneas durante los periodos de menor actividad de las instancias.

Error: no se puede invocar el método. La invocación de métodos solo se admite en tipos principales en este modo de lenguaje

Encontrará este error cuando el modo de lenguaje de PowerShell no esté configurado en `FullLanguage`. Los documentos de SSM `AWSEC2-CreateVssSnapshot` requieren que PowerShell esté configurado en modo `FullLanguage`.

Para verificar el modo de lenguaje, ejecute el siguiente comando en la instancia en una consola de PowerShell:

```
$ExecutionContext.SessionState.LanguageMode
```

Para obtener más información acerca de los modos de lenguaje, consulte About_Language_Modes en la documentación de Microsoft.

Utilice la solución AWS VSS para restaurar los datos de la instancia

Puede restaurar volúmenes de EBS para una instancia de Windows a partir de instantáneas de VSS creadas por la solución AWS VSS. Si las instantáneas de la solución AWS VSS contienen copias de seguridad de una base de datos de Microsoft SQL Server, puede restaurar la base de datos con el manual de procedimientos de automatización `AWSEC2-RestoreSqlServerDatabaseWithVss` AWS Systems Manager.

El manual de procedimientos de restauración de base de datos automatiza todo el proceso de restauración, incluida la creación de volúmenes a partir de instantáneas y la asociación a la instancia. La automatización aprovecha la tecnología de VSS para restaurar la base de datos, lo que permite la restauración sin tener que detener la aplicación de SQL Server ni desconectar las conexiones activas.

Para obtener información detallada sobre cómo utilizar el manual de procedimientos de las bases de datos de Microsoft SQL Server, consulte Restauración a partir de instantáneas de VSS en la Guía del usuario de Microsoft SQL Server en Amazon EC2.

Personalización de un script para restaurar volúmenes de EBS a partir de instantáneas de la solución AWS VSS

Puede usar el script `RestoreVssSnapshotSampleScript.ps1` como modelo para crear un script propio y personalizado que restaure los volúmenes de EBS a partir de instantáneas de la solución AWS VSS. El script de ejemplo realiza las siguientes tareas:

- Detiene una instancia
- Quita todas las unidades existentes de la instancia (salvo el volumen de arranque, en caso de haberse excluido)
- Crea nuevos volúmenes a partir de las instantáneas
- Asocia los volúmenes a la instancia mediante la etiqueta de ID de dispositivo en la instantánea

- Reinicia la instancia

> **Important**
>
> El siguiente script desvincula todos los volúmenes asociados a una instancia y, a continuación, crea nuevos volúmenes a partir de una instantánea. Asegúrese de que ha realizado correctamente la copia de seguridad de la instancia. Los volúmenes anteriores no se eliminan. Si lo desea, puede editar el script para eliminar los volúmenes anteriores.

Restauración de volúmenes a partir de instantáneas de EBS basadas en VSS

1. Descargue el archivo RestoreVssSnapshotSampleScript.zip y extraiga su contenido.
2. Abra `RestoreVssSnapshotSampleScript.ps1` en un editor de texto, edite el ejemplo de llamada al final del script con un ID de instancia de EC2 y un ID de instantánea de EBS válidos y luego ejecute el script desde PowerShell.

AWSHistorial de versiones de la solución VSS

Esta página incluye las notas de la versión por versión del paquete de componentes de VSS de AWS, así como los requisitos de la versión del componente y del script para cada versión compatible de Windows Server.

Temas

- Versiones del paquete AwsVssComponents
- Compatibilidad de versiones del sistema operativo Windows

Versiones del paquete AwsVssComponents

En la siguiente tabla se describen las versiones publicadas del paquete de componentes de AWS VSS.

Versión	Detalles	Fecha de la versión	Descargable
2.5.2	• Se agregó compatibilidad con el punto de conexión de partición `aws-eusc`. • Se actualizó el SDK de AWS para incorporar actualizaciones de seguridad.	2 de septiembre de 2026	Sí
2.5.1	Se corrigió un caso en el que la restauración de la base de datos SQL podía fallar cuando se especific aba el parámetro de la base de datos de destino.	13 de marzo de 2025	Sí
2.5.0	• Se agregó la capacidad para leer archivos de metadatos de VSS y restaurar una base de datos de Microsoft SQL Server en la instancia. Para obtener más información, consulte Restauración a partir de instantáneas de VSS en la Guía del usuario de Microsoft SQL Server en Amazon EC2. • Se agregó compatibilidad con la opción de actualiza ción local al instalar o actualizar el paquete `AwsVssComponents` .	17 de enero de 2025	Sí
2.4.0	Se agregó la capacidad de guardar archivos de metadatos de VSS al crear instantáneas. Para habilitar esta característica, consulte SaveVssMetadata en Parámetros de los documentos para instantáneas de VSS de Systems Manager.	7 de octubre de 2024	Sí
2.3.3	Se actualizó el agente VSS para garantizar que `Ec2VssProvider` se utilice durante la creación de la instantánea.	25 de junio de 2024	Sí

Versión	Detalles	Fecha de la versión	Descargable
2.3.2	Se corrigió un caso en el que el registro del proveedor de VSS no se eliminaba al desinstalarlo.	9 de mayo de 2024	Sí
2.3.1	Se agregó una nueva etiqueta predeterminada `AwsVssConfig` para identificar las instantáneas y las AMI creadas por AWS VSS.	7 de marzo de 2024	Sí
2.2.1	• Se ha agregado compatibilidad con el uso de la API `DescribeInstanceAttribute` . • Correcciones de errores y mejoras de fiabilidad. • Compatibilidad obsoleta con Windows Server 2012 y 2012 R2. AWS No se podrá instalar la versión 2.2.1 de los componentes de VSS en Windows Server 2012 y 2012 R2. AWS La versión 2.1.0 de los componentes de VSS es la última versión compatible con Windows Server 2012 y 2012 R2.	18 de enero de 2024	Sí
2.1.0	Se ha agregado compatibilidad con el uso de la API `CreateSnapshots` .	6 de noviembre de 2023	Sí
2.0.1	Se agregó compatibilidad para usar la configuración del proxy WinHTTP.	26 de octubre de 2023	No
2.0.0	Se agregó la capacidad del componente de VSS de AWS para crear instantáneas y AMI, lo que permite la compatibilidad con las características de registro de módulos de PowerShell, registro de bloques de scripts y transcripción.	28 de abril de 2023	No

Versión	Detalles	Fecha de la versión	Descargable
1.3.2.0	Se ha corregido un caso en que el error de instalación no se notificaba correctamente.	10 de mayo d	No
1.3.1.0	• Se han corregido las instantáneas que producían un error en los controladores de dominio debido a un error de registro del escritor VSS de NTDS. • Se ha corregido un error del agente de VSS al desinstalar el proveedor de VSS, versión 1.0.	6 de febrero de 2020	Sí
1.3.00	• Se ha mejorado el registro reduciendo la informaci ón no deseada. • Se han solucionado los problemas de configuración regional durante la instalación. • Se han corregido los códigos devueltos para algunas condiciones de error del registro de proveedores • Se han solucionado varios problemas de instalación.	19 de marzo de 2019	No
1.2.00	• Se han agregado parámetros de la línea de comandos `-nw` (sin escritores) y `-copy` (solo copia) al agente. • Se han corregido los errores de EventLog causados por llamadas incorrectas de asignación de memoria	15 de noviembre de 2018	No

Versión	Detalles	Fecha de la versión	Descargable
1.1	Se corrigió el uso incorrecto de los componentes de VSS de AWS como el proveedor predeterminado de copia de seguridad y restauración de Windows.	12 de diciembre de 2017	No
1.0	Versión inicial.	20 de noviembre de 2017	No

Compatibilidad de versiones del sistema operativo Windows

En la tabla siguiente se muestran las versiones de la solución AWS VSS que hay que ejecutar con cada versión de Windows Server en Amazon EC2.

Versión de Windows Server	Versión de AwsVssComponents	Nombre de la versión de AWSEC2-VssInstallAndSnapshot	Nombre de la versión de AWSEC2-CreateVssSnapshot
Windows Server 2025	predeterminado	predeterminado	predeterminado
Windows Server 2022	predeterminado	predeterminado	predeterminado
Windows Server 2019	predeterminado	predeterminado	predeterminado

Versión de Windows Server	Versión de AwsVssComponents	Nombre de la versión de AWSEC2-VssInstallAndSnapshot	Nombre de la versión de AWSEC2-CreateVssSnapshot
Windows Server 2016	predeterminado	predeterminado	predeterminado
Windows Server 2012 R2	2.1.0	no admitido	2012R2
Windows Server 2012	2.1.0	no admitido	2012R2
Windows Server 2008 R2	1.3.1.0	no admitido	2008R2

Almacenamiento de objetos, almacenamiento de archivos y almacenamiento en caché de archivos en Amazon EC2

El almacenamiento de archivos en la nube es un método para almacenar datos en la nube que suministra a servidores y aplicaciones acceso a los datos mediante sistemas de archivos compartidos. Esta compatibilidad hace que el almacenamiento de archivos en la nube sea ideal para las cargas de trabajo que dependen de sistemas de archivos compartidos y provee una integración simple sin necesidad de introducir cambios en el código.

Existen numerosas soluciones de almacenamiento de archivos, desde un servidor de archivos de nodo único en una instancia informática que utiliza el almacenamiento de bloques como base sin escalabilidad o pocas redundancias para proteger los datos, hasta una solución en clúster autoadministrada o una solución completamente administrada. El contenido que se

muestra a continuación, presenta una introducción a algunos de los servicios de almacenamiento proporcionados por AWS para su uso con instancias de Amazon EC2.

Contenido

- Utilizar Amazon S3 con instancias de Amazon EC2
- Uso de Amazon EFS con instancias de Amazon EC2 para Linux
- Uso de Amazon FSx con instancias de Amazon EC2
- Utilización de Amazon File Cache con instancias de Amazon EC2

Utilizar Amazon S3 con instancias de Amazon EC2

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) es un servicio de almacenamiento de objetos que ofrece escalabilidad, disponibilidad de datos, seguridad y rendimiento líderes del sector. Puede usar Amazon S3 para almacenar y recuperar cualquier cantidad de datos para varios casos de uso, como lagos de datos, sitios web, copias de seguridad y análisis de macrodatos, desde una instancia de Amazon EC2 o desde cualquier lugar de Internet. Para obtener más información, consulte ¿Qué es Amazon S3?

Existen dos formas de acceder a los datos de Amazon S3 desde las instancias de Amazon EC2 que posee:

- Acceso a archivos: utilice Amazon S3 Files para montar un bucket de S3 como sistema de archivos de alto rendimiento en la instancia que posee.
- Acceso a objetos: utilice la API de Amazon S3, AWS CLI, los SDK de AWS o herramientas que, como wget, sirven para copiar objetos de S3 y pegarle otros dentro.

Acceso a archivos con Amazon S3 Files

Amazon S3 Files es un sistema de archivos sin servidor que le permite montar su bucket de uso general de S3 como sistema de archivos de alto rendimiento en la instancia de computación que posee. Con S3 Files, usted puede acceder a sus objetos de S3, como archivos, mediante operaciones estándar del sistema de archivos, como leer y escribir en la ruta de montaje local.

Puede montar un sistema de archivos de S3 en una instancia de EC2 durante el inicio, o bien después del inicio en una instancia en ejecución.

Requisitos previos

Antes de configurar S3 Files con la instancia de EC2 que posee, asegúrese de tener lo siguiente:

- Un sistema de archivos de S3 y al menos un destino de montaje en el estado disponible. Para obtener información sobre cómo crear un sistema de archivos de S3, consulte Uso de archivos de Amazon S3 en la Guía del usuario de Amazon S3.
- Una instancia de EC2 de Linux con un perfil de instancia asociado. Si quiere obtener información sobre los permisos necesarios para montar el sistema de archivos, consulte los Roles y políticas de IAM en la Guía del usuario de Amazon S3.
- Grupos de seguridad que permitan el tráfico NFS (puerto 2049) entre su instancia y los destinos de montaje del sistema de archivos. Para obtener información sobre la configuración necesaria del grupo de seguridad, consulte Grupos de seguridad en la Guía del usuario de Amazon S3.

Para montar un sistema de archivos en una instancia de EC2 durante el inicio mediante la consola de EC2

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Seleccione Iniciar instancia.
3. En Network settings (Configuración de red), haga lo siguiente:
    a. Elija Edit (Edición de).
    b. En Subred, seleccione una subred.
    c. Elija el grupo de seguridad predeterminado para asegurarse de que la instancia de EC2 puede acceder al sistema de archivos de S3. No puede obtener acceso a la instancia EC2 mediante Secure Shell (SSH) con este grupo de seguridad. Para el acceso mediante SSH, puede editar más adelante el grupo de seguridad predeterminado y añadir una regla para permitir SSH, o bien añadir un nuevo grupo de seguridad que permita SSH. Puede utilizar la siguiente configuración:
        i. Tipo: SSH
        ii. Protocolo: TCP
        iii. Rango de puerto: 22
        iv. Origen: cualquiera 0.0.0.0/0
4. En Configurar almacenamiento, haga lo siguiente:

a. En Sistemas de archivos, elija S3 Files.

b. Elija Agregar sistema de archivos compartidos.

c. En el sistema de archivos de S3, los sistemas de archivos aparecen en la zona de disponibilidad en función de la subred que seleccionó en la Configuración de red. Elija el sistema de archivos de S3 que desea montar. Si no dispone de ningún sistema de archivos, elija Crear un nuevo sistema de archivos para crear uno nuevo.

d. Ingrese una ruta de montaje local en la instancia de EC2 donde desee montar el sistema de archivos (por ejemplo, `/mnt/s3files`).

e. Se generará un comando para montar el sistema de archivos y agregarlo a fstab. Puede añadir este comando al campo de Datos de usuario en Detalles avanzados. La instancia de EC2 se configurará entonces para montar el sistema de archivos de S3 cuando se inicie y siempre que se reinicie. También puede ejecutar estos comandos en su instancia de EC2 una vez que se haya iniciado.

5. En Detalles avanzados, adjunte un perfil de instancia a su instancia. El rol de IAM debe tener permisos para montar el sistema de archivos y obtener acceso al bucket de S3. Si quiere obtener más información sobre los permisos necesarios, consulte los Roles y políticas de IAM en la Guía del usuario de Amazon S3.

6. Seleccione Iniciar instancia.

   Una vez iniciada la instancia, se instalan las utilidades de software necesarias y se monta el sistema de archivos. Si desea ver el sistema de archivos, diríjase a la ruta de montaje local.

Para montar un sistema de archivos en una instancia de EC2 después del inicio

1. Conéctese a la instancia de EC2 a través de Secure Shell (SSH) o de EC2 Instance Connect en la consola de EC2.

2. Para montar el sistema de archivos de S3, use la utilidad de ayudante de montaje `amazon-efs-utils`. Dependiendo de la distribución de Linux que tenga, use uno de los siguientes comandos para instalar el paquete de `amazon-efs-utils`:

   a. Si utiliza Amazon Linux, ejecute el siguiente comando para instalar efs-utils desde los repositorios de Amazon:

   ```
   sudo yum -y install amazon-efs-utils
   ```

   b. Si utiliza otras distribuciones de Linux compatibles, ejecute el siguiente comando:

```
curl https://amazon-efs-utils.aws.com/efs-utils-installer.sh | sudo sh -s -- --
install
```

c. Para otras distribuciones de Linux, consulte el repositorio de efs-utils en GitHub.

3. Cree un directorio para el punto de montaje del sistema de archivos mediante el siguiente comando:

```
sudo mkdir {path/to/mount}
```

4. Monte el sistema de archivos de S3:

```
FS="{YOUR_FILE_SYSTEM_ID}"
sudo mount -t s3files $FS:/ {path/to/mount}
```

5. Confirme que el sistema de archivos esté montado:

```
df -h {path/to/mount}
```

Para ver los objetos de su bucket de S3 como archivos

Ahora que ha completado los procedimientos anteriores, puede leer y escribir objetos de S3 como archivos en la ruta de montaje local mediante las operaciones del sistema de archivos estándar. Si tiene objetos en el bucket de S3, puede verlos como archivos mediante el siguiente comando:

```
ls {path/to/mount}
```

Acceso basado en objetos

Puede copiar archivos de Amazon S3 y pegarle otros dentro, mediante la API de S3, AWS CLI, los SDK de AWS o las herramientas HTTP estándar. Si tiene los permisos necesarios, puede copiar un archivo entre Amazon S3 y su instancia utilizando uno de los métodos siguientes.

wget

> **Note**
>
> Este método solo funciona para objetos públicos. Si el objeto no es público, recibirá un mensaje `ERROR 403: Forbidden`. Si recibe este error, debe utilizar la consola de Amazon S3, la AWS CLI, la API de AWS, los AWS SDK o AWS Tools for Windows PowerShell, y debe disponer de los permisos necesarios. Para obtener más información, consulte Administración de la identidad y el acceso para Amazon S3 y Descarga de un objeto en la Guía del usuario de Amazon S3.

La utilidad wget es un cliente HTTP y FTP que puede usar para descargar objetos públicos desde Amazon S3. Se instala de forma predeterminada en Amazon Linux y la mayoría de las distribuciones y se puede descargar en Windows. Para descargar un objeto de Amazon S3, utilice el siguiente comando, sustituyendo la URL del objeto que va a descargar.

```
[ec2-user ~]$ wget https://amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com/path-to-file
```

PowerShell

Puede utilizar el AWS Tools for Windows PowerShell para mover objetos hacia y desde Amazon S3.

Utilice el cmdlet Copy-S3Object para copiar un objeto de Amazon S3 en su instancia de Windows de la siguiente manera.

```
Copy-S3Object `
    -BucketName amzn-s3-demo-bucket `
    -Key path-to-file `
    -LocalFile my_copied_file.ext
```

Como alternativa, puede abrir la consola de Amazon S3 mediante un navegador web en la instancia de Windows.

AWS CLI

Puede utilizar AWS Command Line Interface (AWS CLI) para descargar elementos restringidos de Amazon S3 y para cargar elementos. Para obtener más información sobre cómo instalar y configurar las herramientas, consulte la página de detalles de AWS Command Line Interface.

El comando aws s3 cp es similar al comando cp de Unix. Puede copiar archivos de Amazon S3 en su instancia, copiar archivos de su instancia en Amazon S3 y copiar archivos de una ubicación de Amazon S3 en otra.

Utilice el siguiente comando para copiar un objeto de Amazon S3 a su instancia:

```
aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket/my_folder/my_file.ext my_copied_file.ext
```

Utilice el siguiente comando para copiar un objeto de su instancia de nuevo en Amazon S3:

```
aws s3 cp my_copied_file.ext s3://amzn-s3-demo-bucket/my_folder/my_file.ext
```

El comando aws s3 sync puede sincronizar un bucket de Amazon S3 completo en una ubicación de un directorio local. Esto puede facilitar la descarga de un conjunto de datos y mantener la copia local actualizada con el conjunto remoto. Si posee los permisos adecuados en el bucket de Amazon S3, puede enviar su directorio local a la nube cuando haya terminado invirtiendo las ubicaciones de origen y destino en el comando.

Utilice el comando siguiente para descargar un bucket de Amazon S3 completo en un directorio local de su instancia:

```
aws s3 sync s3://amzn-s3-demo-source-bucket local_directory
```

Amazon S3 API

Puede utilizar una API para obtener acceso a los datos en Amazon S3. Puede utilizar esta API en el desarrollo de la aplicación e integrarla con otras API y SDK. Para obtener más información, consulte Ejemplos de código para Amazon S3 con los SDK de AWS en la Referencia de la API de Amazon Simple Storage Service.

Uso de Amazon EFS con instancias de Amazon EC2 para Linux

> **Note**
>
> No se admite Amazon EFS en las instancias de Windows.

Amazon EFS proporciona almacenamiento de archivos escalable para su uso con Amazon EC2. Puede usar un sistema de archivos de EFS como un origen de datos común para aplicaciones y

cargas de trabajo que se ejecutan en varias instancias. Para obtener más información, consulte la página del producto de Amazon Elastic File System.

En este tutorial, se muestra cómo crear y adjuntar un sistema de archivos de Amazon EFS con el asistente de creación rápida de Amazon EFS durante la inicialización de la instancia. Para obtener un tutorial sobre cómo crear un sistema de archivos por medio de la consola de Amazon EFS, consulte Primeros pasos con Amazon Elastic File System en la Guía del usuario de Amazon Elastic File System.

> **Note**
>
> Cuando se crea un sistema de archivos EFS mediante la característica Creación rápida de EFS, la creación del sistema de archivos se realiza con la siguiente configuración recomendada de servicio:
>
> - Copias de seguridad automáticas habilitadas.
> - Administre los destinos de montaje en la VPC seleccionada.
> - Modo de rendimiento de uso general.
> - Modo de rendimiento por ráfagas.
> - Cifrado de datos en reposo habilitado con la clave predeterminada para Amazon EFS (`aws/elasticfilesystem`).
> - Administración del ciclo de vida de Amazon EFS habilitado con una política de 30 días.

Tareas

- Crear un sistema de archivos EFS mediante Creación rápida de Amazon EFS
- Pruebe el sistema de archivos de EFS.
- Elimine el sistema de archivos de EFS.

Crear un sistema de archivos EFS mediante Creación rápida de Amazon EFS

Puede crear un sistema de archivos EFS y montarlo en la instancia en el momento de la inicialización de la misma con la característica Creación rápida de Amazon EFS del asistente de inicialización de instancias en Amazon EC2.

Para crear un sistema de archivos EFS mediante Creación rápida de Amazon EFS,

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Seleccione Iniciar instancia.
3. (Opcional) En Nombre y etiquetas, escriba un nombre para identificar la instancia en Nombre.
4. En Imágenes de aplicaciones y sistema operativo (Imagen de máquina de Amazon), elija un sistema operativo Linux y, a continuación, para Imagen de máquina de Amazon (AMI), seleccione una AMI de Linux.
5. En Tipo de instancia, para Tipo de instancia, seleccione un tipo de instancia o mantenga el predeterminado.
6. (Opcional) En Par de claves (inicio), para Nombre de par de claves seleccione un par de claves existente o cree uno nuevo.
7. En Configuración de red, elija Editar (a la derecha) y, luego, para Subred, seleccione una subred.

   > **Note**
   >
   > Debe seleccionar una subred antes de poder agregar un sistema de archivos de EFS.

8. En Configurar almacenamiento, elija Editar (en la parte inferior derecha) y, a continuación, haga lo siguiente:

   a. En Sistemas de archivos, asegúrese de que EFS esté seleccionado y, a continuación, elija Crear nuevo sistema de archivos compartidos.

   b. En Nombre del sistema de archivos, ingrese un nombre para el sistema de archivos de Amazon EFS y, a continuación, seleccione Crear sistema de archivos.

   c. En Punto de montaje, especifique un punto de montaje personalizado o mantenga el predeterminado.

   d. Para habilitar el acceso al sistema de archivos, seleccione Crear y adjuntar grupos de seguridad de forma automática. Al seleccionar esta casilla de verificación, los siguientes grupos de seguridad se crearán de forma automática y se asociarán a la instancia y a los destinos de montaje del sistema de archivos:

      - Grupo de seguridad de instancia: incluye una regla de salida que permite el tráfico a través del puerto NFS 2049, pero no incluye reglas de entrada.

- Grupo de seguridad de destinos de montaje del sistema de archivos: incluye una regla de entrada que permite el tráfico a través del puerto NFS 2049 desde el grupo de seguridad de instancias (descrito anteriormente) y una regla de salida que permite el tráfico a través del puerto NFS 2049.

> **Note**
>
> Como alternativa, puede crear y adjuntar los grupos de seguridad de forma manual. Si desea crear y adjuntar los grupos de seguridad de forma manual, desmarque la opción Crear y adjuntar de forma automática los grupos de seguridad necesarios.

e. Para montar de forma automática el sistema de archivos compartidos cuando se lance la instancia, seleccione Montar de forma automática el sistema de archivos compartidos adjuntando el script de datos de usuario necesario. Para ver los datos de usuario que se generan de forma automática, amplíe Detalles avanzados y desplácese hacia abajo hasta Datos de usuario.

> **Note**
>
> Si agregó datos de usuario antes de seleccionar esta casilla de verificación, los datos de usuario originales se sobrescribirán con los datos de usuario que se generan de forma automática.

9. Establezca cualquier otra configuración de las instancias como considere necesario.
10. En el panel Resumen, revise la configuración de la instancia y, a continuación, elija Iniciar instancia. Para obtener más información, consulte Inicialización de una instancia de EC2 mediante el asistente de inicialización de instancias de la consola.

Pruebe el sistema de archivos de EFS.

Puede conectarse a su instancia y verificar que el sistema de archivos esté montado en el directorio que especificó (por ejemplo, /mnt/efs).

Para verificar que el sistema de archivos esté montado

1. Conéctese a la instancia. Para obtener más información, consulte Conexión a la instancia de Linux con SSH.

2. De la ventana de terminal de cada instancia, ejecute el comando df -T para verificar que el sistema de archivos EFS esté montado.

```
$ df -T
Filesystem     Type              1K-blocks    Used          Available Use% Mounted
 on
/dev/xvda1     ext4                8123812 1949800            6073764  25% /
devtmpfs       devtmpfs            4078468      56            4078412   1% /dev
tmpfs          tmpfs               4089312       0            4089312   0% /dev/shm
efs-dns        nfs4       9007199254740992       0   9007199254740992   0% /mnt/efs
```

   Tenga en cuenta que el nombre del sistema de archivos, que se muestra en el ejemplo como *efs-dns*, tiene la siguiente forma.

```
file-system-id.efs.aws-region.amazonaws.com:/
```

3. (Opcional) Cree un archivo en el sistema de archivos de la instancia y, luego, verifique que pueda ver el archivo desde la otra instancia.

   a. Desde la instancia, ejecute el siguiente comando para crear el archivo.

```
$ sudo touch /mnt/efs/test-file.txt
```

   b. Desde la otra instancia, ejecute los siguientes comandos para ver el archivo.

```
$ ls /mnt/efs
test-file.txt
```

Elimine el sistema de archivos de EFS.

Si ya no necesita su sistema de archivos, puede eliminarlo.

Para eliminar el sistema de archivos

1. Abra la consola de Amazon Elastic File System en https://console.aws.amazon.com/efs/.
2. Seleccione el sistema de archivos que va a eliminar.
3. Elija Acciones, Eliminar sistema de archivos.
4. Cuando se le pida confirmación, introduzca el ID del sistema de archivos y elija Eliminar sistema de archivos.

Uso de Amazon FSx con instancias de Amazon EC2

La familia de servicios de Amazon FSx facilita la inicialización, la ejecución y el escalado del almacenamiento compartido con tecnología de los sistemas de archivos comerciales y de código abierto populares. Puede utilizar el nuevo asistente de inicialización de instancias para adjuntar de forma automática los siguientes tipos de sistemas de archivos de Amazon FSx a sus instancias de Amazon EC2 durante la inicialización:

- Amazon FSx for NetApp ONTAP proporciona almacenamiento compartido y completamente administrado en la nube de AWS con las populares capacidades de administración y acceso a datos de NetApp ONTAP.
- Amazon FSx for OpenZFS proporciona almacenamiento compartido rentable y completamente administrado con la tecnología del popular sistema de archivos OpenZFS.

> **Note**
>
> - Esta funcionalidad solo está disponible en el nuevo asistente de inicialización de instancias. Para obtener más información, consulte Inicialización de una instancia de EC2 mediante el asistente de inicialización de instancias de la consola.
> - Los sistemas de archivos de Amazon FSx para Windows File Server y Amazon FSx para Lustre no pueden montarse en la inicialización. Debe montar estos sistemas de archivos de forma manual después de la inicialización.

Puede elegir montar un sistema de archivos existente creado anteriormente o puede crear un nuevo sistema de archivos para montarlo en una instancia durante la inicialización.

Temas

- Script de datos de usuario y grupos de seguridad
- Montaje de un sistema de archivos de Amazon FSx en la inicialización

Script de datos de usuario y grupos de seguridad

Cuando monta un sistema de archivos de Amazon FSx en una instancia con el asistente de inicialización de instancias, puede elegir si desea crear y adjuntar de forma automática los grupos de seguridad necesarios para habilitar el acceso al sistema de archivos y si desea incluir de forma

automática los scripts de datos de usuario necesarios para montar el sistema de archivos y hacer que esté disponible.

Temas

- Grupos de seguridad
- Script de datos de usuario

Grupos de seguridad

Si elige crear de forma automática los grupos de seguridad necesarios para habilitar el acceso al sistema de archivos, el asistente de inicialización de instancias crea y adjunta dos grupos de seguridad: un grupo de seguridad se adjunta a la instancia y el otro se adjunta al sistema de archivos. Para obtener más información sobre los requisitos del grupo de seguridad, consulte el Control de acceso al sistema de archivos de FSx for ONTAP con Amazon VPC y el Control de acceso al sistema de archivos de FSx for OpenZFS con Amazon VPC.

Agregamos la etiqueta `Name=instance-sg-`*`1`* al grupo de seguridad que se crea y se adjunta a la instancia. El valor de la etiqueta se incrementa de forma automática cada vez que el asistente de inicialización de instancias crea un nuevo grupo de seguridad para los sistemas de archivos de Amazon FSx.

El grupo de seguridad incluye las siguientes reglas de salida, pero no reglas de entrada.

Reglas de salida

Tipo de protocolo	Número de puerto	Destino
UDP	111	*grupo de seguridad del sistema de archivos*
UDP	20001 - 20003	*grupo de seguridad del sistema de archivos*
UDP	4049	*grupo de seguridad del sistema de archivos*
UDP	2049	*grupo de seguridad del sistema de archivos*

Tipo de protocolo	Número de puerto	Destino
UDP	635	*grupo de seguridad del sistema de archivos*
UDP	4045 - 4046	*grupo de seguridad del sistema de archivos*
TCP	4049	*grupo de seguridad del sistema de archivos*
TCP	635	*grupo de seguridad del sistema de archivos*
TCP	2049	*grupo de seguridad del sistema de archivos*
TCP	111	*grupo de seguridad del sistema de archivos*
TCP	4045 - 4046	*grupo de seguridad del sistema de archivos*
TCP	20001 - 20003	*grupo de seguridad del sistema de archivos*
Todos	Todos	*grupo de seguridad del sistema de archivos*

El grupo de seguridad que se crea y se adjunta al sistema de archivos se etiqueta con `Name=fsx-sg-`*1*. El valor de la etiqueta se incrementa de forma automática cada vez que el asistente de inicialización de instancias crea un nuevo grupo de seguridad para los sistemas de archivos de Amazon FSx.

El grupo de seguridad incluye las siguientes reglas.

Reglas de entrada

Tipo de protocolo	Número de puerto	Origen
UDP	2049	*grupo de seguridad de instancia*
UDP	20001 - 20003	*grupo de seguridad de instancia*
UDP	4049	*grupo de seguridad de instancia*
UDP	111	*grupo de seguridad de instancia*
UDP	635	*grupo de seguridad de instancia*
UDP	4045 - 4046	*grupo de seguridad de instancia*
TCP	4045 - 4046	*grupo de seguridad de instancia*
TCP	635	*grupo de seguridad de instancia*
TCP	2049	*grupo de seguridad de instancia*
TCP	4049	*grupo de seguridad de instancia*
TCP	20001 - 20003	*grupo de seguridad de instancia*
TCP	111	*grupo de seguridad de instancia*

Reglas de salida

Tipo de protocolo	Número de puerto	Destino
Todos	Todos	0.0.0.0/0

Script de datos de usuario

Si elige adjuntar de forma automática los scripts de datos de usuario, el asistente de inicialización de instancias agrega los siguientes datos de usuario a la instancia. Este script instala los paquetes necesarios, monta el sistema de archivos y actualiza la configuración de la instancia para que el sistema de archivos se vuelva a montar de forma automática cada vez que se reinicie la instancia.

```
#cloud-config
package_update: true
package_upgrade: true
runcmd:
- yum install -y nfs-utils
- apt-get -y install nfs-common
- svm_id_1=svm_id
- file_system_id_1=file_system_id
- vol_path_1=/vol1
- fsx_mount_point_1=/mnt/fsx/fs1
- mkdir -p "${fsx_mount_point_1}"
- if [ -z "$svm_id_1" ]; then printf "\n${file_system_id_1}.fsx.eu-
north-1.amazonaws.com:/${vol_path_1} ${fsx_mount_point_1} nfs4
 nfsvers=4.1,rsize=1048576,wsize=1048576,hard,timeo=600,retrans=2,noresvport,_netdev
 0 0\n" >> /etc/fstab; else printf "\n${svm_id_1}.${file_system_id_1}.fsx.eu-
north-1.amazonaws.com:/${vol_path_1} ${fsx_mount_point_1} nfs4
 nfsvers=4.1,rsize=1048576,wsize=1048576,hard,timeo=600,retrans=2,noresvport,_netdev 0
 0\n" >> /etc/fstab; fi
- retryCnt=15; waitTime=30; while true; do mount -a -t nfs4 defaults; if [ $? = 0 ] ||
 [ $retryCnt -lt 1 ]; then echo File system mounted successfully; break; fi; echo File
 system not available, retrying to mount.; ((retryCnt--)); sleep $waitTime; done;
```

Montaje de un sistema de archivos de Amazon FSx en la inicialización

Para montar un sistema de archivos de Amazon FSx nuevo o existente en la inicialización

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Instancias y luego elija Iniciar instancia para abrir el asistente de inicialización de instancias.
3. En la sección Application and OS Images (Imágenes de aplicaciones y sistema operativo), seleccione la AMI que desea utilizar.
4. En la sección Tipo de instancia, seleccione el tipo de instancia.
5. En la sección Par de claves, seleccione un par de claves existente o cree uno nuevo.
6. En la sección Configuración de red, realice lo siguiente:

    a. Elija Edit (Edición de).

    b. Si desea montar un sistema de archivos de existente, en Subred, elija la subred preferida del sistema de archivos. Se recomienda iniciar la instancia en la misma zona de disponibilidad que la subred preferida del sistema de archivos para optimizar el rendimiento.

Si desea crear un sistema de archivos nuevo para montarlo en una instancia, en Subred, elija la subred en la que desea iniciar la instancia.

> **Important**
>
> Debe seleccionar una subred para habilitar la funcionalidad de Amazon FSx en el nuevo asistente de inicialización de instancias. Si no selecciona una subred, no podrá montar un sistema de archivos existente ni crear uno nuevo.

7. En la sección Almacenamiento, haga lo siguiente:

   a. Configure los volúmenes según sea necesario.

   b. Expanda la sección Sistemas de archivos y seleccione FSx.

   c. Elija Agregar sistema de archivos compartidos.

   d. En Sistemas de archivos, seleccione el sistema de archivos que desea montar.

   > **Note**
   >
   > En la lista se muestran todos los sistemas de archivos de Amazon FSx for NetApp ONTAP y Amazon FSx for OpenZFS en la cuenta de la región seleccionada.

   e. Para crear y adjuntar de forma automática los grupos de seguridad necesarios para habilitar el acceso al sistema de archivos, seleccione Crear y adjuntar grupos de seguridad de forma automática. Si prefiere crear los grupos de seguridad de forma manual, desactive la casilla de verificación. Para obtener más información, consulte Grupos de seguridad.

   f. Para adjuntar de forma automática los scripts de datos de usuario necesarios para montar el sistema de archivos, seleccione Automatically mount shared file system by attaching required user data script (Montar de forma automática el sistema de archivos compartidos adjuntando el script de datos de usuario necesario). Si prefiere proporcionar los scripts de datos de usuario de forma manual, desactive la casilla de verificación. Para obtener más información, consulte Script de datos de usuario.

8. En la sección Opciones avanzadas, establezca las configuraciones adicionales de la instancia según sea necesario.

9. Elija Iniciar.

Utilización de Amazon File Cache con instancias de Amazon EC2

Amazon File Cache proporciona una memoria caché de alta velocidad totalmente administrada en AWS que facilita el procesamiento de datos de archivos, independientemente de dónde estén almacenados los datos. Amazon File Cache sirve como ubicación de almacenamiento temporal de alto rendimiento para los datos que se almacenan en sistemas de archivos en las instalaciones, sistemas de archivos de AWS y buckets de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Puede utilizar esta capacidad para hacer que los conjuntos de datos dispersos estén disponibles para las aplicaciones basadas en archivos en AWS con una vista unificada y a altas velocidades, con latencias inferiores a un milisegundo y alto rendimiento. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Amazon File Cache.

Amazon File Cache funciona con las AMI de Linux más populares y es compatible con los tipos de instancias basadas en x86 y los tipos de instancias de Graviton. Puede acceder a su caché desde sus instancias de Amazon EC2 mediante el cliente Lustre de código abierto. Puede montar la memoria caché y, a continuación, trabajar con los archivos y directorios de dicha memoria mediante los comandos estándar de Linux. Las instancias de Amazon EC2 pueden acceder a su caché desde otras zonas de disponibilidad dentro de la misma nube privada virtual (VPC), siempre y cuando la configuración de su red permita el acceso a través de subredes dentro de la VPC. También puede crear una memoria caché en una VPC compartida.

Para empezar, consulte Getting started with Amazon File Cache en la Guía del usuario de Amazon File Cache.

Administrar los recursos de Amazon EC2

Un recurso es una entidad con la que puede trabajar. Amazon EC2 crea los recursos a medida que utiliza las características del servicio. Por ejemplo, los recursos de Amazon EC2 incluyen imágenes, instancias, flotas, pares de claves y grupos de seguridad. Todos los tipos de recursos de Amazon EC2 incluyen atributos que describen los recursos. Por ejemplo, nombres, descripciones, identificadores de recursos y nombres de recursos de Amazon (ARN).

Los recursos de Amazon EC2 son específicos de la región de AWS o la zona en la que residen. Por ejemplo, una imagen de máquina de Amazon (AMI) es específica de una región de AWS, pero la instancia que se inicializa desde una AMI es específica de la zona en la que se inicializa. Puede especificar un recurso de Amazon EC2 en una política de permisos mediante su ARN.

Su Cuenta de AWS tiene las cuotas predeterminadas para Amazon EC2. Estas cuotas definen la cantidad máxima de recursos que puede crear. Por ejemplo, hay cuotas para la cantidad máxima de vCPU en las instancias en ejecución. Si al inicializar una instancia o poner en marcha una instancia detenida se supera la cuota, se produce un error en la operación.

Puede buscar recursos específicos en su Cuenta de AWS por región mediante etiquetas o ID de recursos. Para buscar recursos específicos o tipos de recursos en varias regiones, utilice Global View de Amazon EC2.

Contenido

- Selección de una región para los recursos de Amazon EC2
- Encuentre sus recursos de Amazon EC2
- Visualización de recursos entre regiones mediante Global View de AWS
- Etiquetar los recursos de Amazon EC2
- Cuotas de servicio de Amazon EC2

Selección de una región para los recursos de Amazon EC2


Los recursos de Amazon EC2 son específicos de la región de AWS o la zona en la que residen. Cada vez que crea un recurso de Amazon EC2, puede especificar la región para dicho recurso.

Consideraciones

- Es posible que algunos recursos de AWS no estén disponibles en todas las regiones. Asegúrese de que puede crear todos los recursos AWS que necesita en una región antes de empezar a crear recursos en una región.
- Algunas regiones están deshabilitadas de forma predeterminada. Debe habilitar estas regiones para poder usarlas. Para obtener más información, consulte AWS Regiones.

Selección de una región para un recurso mediante la consola

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En la barra de navegación, seleccione el selector Regiones y, a continuación, seleccione la región.



3. El selector de regiones incluye todos los recursos que están disponibles para su uso en su Cuenta de AWS. Seleccione el texto subrayado al final de la lista para ver las regiones que no están habilitadas para su cuenta.

Para seleccionar una región para un recurso mediante la AWS CLI

Puede configurar la AWS CLI para utilizar una región predeterminada. Si no especifica una región en el comando, se utiliza la región predeterminada. Para utilizar una región diferente para un comando específico, agregue la siguiente opción.

```
--region us-east-1
```

Para seleccionar una región para un recurso mediante Herramientas para PowerShell

Puede configurar Herramientas para Windows PowerShell para que utilice una región predeterminada. Si no especifica una región en un comando, se utiliza la región predeterminada. Para usar una región diferente para un comando específico, agregue el siguiente parámetro.

```
-Region us-east-1
```

Encuentre sus recursos de Amazon EC2

Puede usar la consola de Amazon EC2 para obtener una lista de algunos tipos de recursos. Puede obtener una lista de cada tipo de recurso mediante su correspondiente comando o acción de API. Si tiene muchos recursos, puede filtrar los resultados para incluir, o excluir, solo los recursos que coincidan con determinados criterios.

Contenido

- Enumerar y filtrar recursos mediante la consola
- Enumeración y filtrado mediante la línea de comandos
- Visualización de recursos entre regiones mediante Global View de AWS

Enumerar y filtrar recursos mediante la consola

Contenido

- Enumerar recursos mediante la consola
- Filtrar recursos mediante la consola
  - Filtros compatibles
- Guardar conjuntos de filtros con la consola
  - Características principales de
  - Creación de un conjunto de filtros


- Modificación de un conjunto de filtros
- Eliminación de un conjunto de filtros

Enumerar recursos mediante la consola

Puede ver los tipos de recursos de Amazon EC2 más comunes mediante la consola. Para ver recursos adicionales, use la interfaz de línea de comandos o las acciones de API.

Para enumerar recursos de EC2 mediante la consola

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Los recursos de Amazon EC2 son específicos de una Región de AWS. En la barra de navegación, seleccione una región en el selector Regiones.




3. En el panel de navegación, elija la opción que corresponda al tipo de recurso. Por ejemplo, para enumerar todas las instancias, elija Instancias.

Filtrar recursos mediante la consola

Para filtrar una lista de recursos

1. En el panel de navegación, seleccione un tipo de recurso (por ejemplo, Instances (Instancia[s])).

2. Elija el campo de búsqueda.
3. Seleccione el filtro en la lista.
4. Seleccione un operador; por ejemplo, = (igual que). Algunos atributos tienen más operadores disponibles para seleccionar. Tenga en cuenta que no todas las pantallas permiten seleccionar un operador.
5. Seleccione un valor de filtro.
6. Para editar un filtro seleccionado, elija el token del filtro (cuadro azul), realice las ediciones necesarias y luego elija Apply (Aplicar). Tenga en cuenta que no todas las pantallas permiten editar el filtro seleccionado.



7. Cuando haya terminado, quite el filtro.

Filtros compatibles

La consola de Amazon EC2 admite dos tipos de filtrado.

- El filtrado de API ocurre en el lado del servidor. El filtrado se aplica en la llamada a la API, lo que reduce el número de recursos devueltos por el servidor. Permite filtrar rápidamente entre grandes conjuntos de recursos, y puede reducir el tiempo de transferencia de datos y el costo entre el servidor y el navegador. El filtrado de API admite los operadores = (igual que) y : (contiene), y siempre distingue entre mayúsculas y minúsculas.
- El filtrado del cliente ocurre en el lado del cliente. Le permite filtrar los datos que ya están disponibles en el navegador (en otras palabras, los datos que ya han sido devueltos por la API). El filtrado de clientes funciona bien junto con un filtro API para filtrar a conjuntos de datos más pequeños en el navegador. Además de los operadores = (igual) y : (contiene), el filtrado del cliente también puede admitir operadores de rango, como >= (mayor o igual), y operadores de negación (inversos), como != (no igual).

La consola de Amazon EC2 admite los siguientes tipos de búsquedas:

Buscar por palabra clave

La búsqueda por palabra clave es una búsqueda de texto libre que permite buscar un valor en la totalidad de los atributos o las etiquetas de los recursos, sin especificar una clave de atributo o etiqueta que se deba buscar.

> **Note**
>
> Todas las búsquedas de palabras clave utilizan el filtrado de clientes.

Para buscar por palabra clave, escriba o pegue lo que está buscando en el cuadro de búsqueda y, a continuación elija Entrar. Por ejemplo, buscar 123 devuelve todas las instancias que tengan 123 en cualquiera de sus atributos, como una dirección IP, un ID de instancia, un ID de VPC o un ID de AMI, o bien en cualquiera de sus etiquetas, como el nombre. Si la búsqueda de texto libre devuelve coincidencias inesperadas, aplique filtros adicionales.

Buscar por atributo

La búsqueda por un atributo le permite buscar un atributo específico en todos sus recursos.

> **Note**
>
> Las búsquedas de atributos utilizan filtrado de API o filtrado de clientes, según el atributo seleccionado. Al realizar una búsqueda de atributos, los atributos se agrupan en consecuencia.

Por ejemplo, puede buscar el atributo Instance State (Estado de la instancia) en todas las instancias para devolver solo las instancias que tienen el estado `stopped`. Para ello:

1. En el campo de búsqueda de la pantalla Instances (Instancia[s]), comience a escribir `Instance state`. A medida que escribe los caracteres, los dos tipos de filtros aparecen para el estado de instancia: filtros la API y filtros de cliente.
2. Para buscar en el lado del servidor, elija Instance state (Estado de la instancia) en los filtros de API. Para buscar en el lado del cliente, elija Instance state (client) (Estado de la instancia [cliente]) en los filtros de cliente.

   Aparecerá una lista de posibles operadores para el atributo seleccionado.

3. Elija el operador = (igual que).

   Aparecerá una lista de valores posibles para el atributo y el operador seleccionados.
4. Seleccione Stopped (Detenido) de la lista.

Buscar por etiqueta

La búsqueda por etiqueta permite filtrar los recursos de la tabla mostrada actualmente por una clave de etiqueta o un valor de etiqueta.

Las búsquedas de etiquetas utilizan filtrado de API o filtrado de clientes, en función de la configuración de la ventana Preferences (Preferencias).

Para garantizar el filtrado de API para etiquetas

1. Abra la ventana Preferences (Preferencias).
2. Desmarque la casilla de verificación Utilizar coincidencia de expresiones regulares. Si se selecciona esta casilla de verificación, se aplicará el filtrado de clientes.
3. Seleccione la casilla de verificación Utilizar coincidencia de mayúsculas y minúsculas. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se aplicará el filtrado de clientes.
4. Elija Confirmar.

Cuando se busca por etiqueta, se pueden utilizar los siguientes valores:

- (vacío): se buscan todos los recursos con la clave de etiqueta especificada, pero no debe haber ningún valor de etiqueta.
- All values (Todos los valores): se buscan todos los recursos con la clave de etiqueta especificada y cualquier valor de etiqueta.
- Not tagged (No etiquetado): se buscan todos los recursos que no tengan la clave de etiqueta especificada.
- Valor mostrado: se buscan todos los recursos con la clave de etiqueta especificada y el valor de etiqueta especificado.

Puede utilizar las siguientes técnicas para mejorar o refinar sus búsquedas.

Búsqueda inversa

Las búsquedas inversas permiten buscar recursos que no coinciden con un valor especificado. En las pantallas de Instancias y AMI, las búsquedas inversas se realizan mediante la selección

del operador != (no igual) o !: (no contiene), y luego de un valor. En otras pantallas, las búsquedas inversas se realizan anteponiendo el signo de exclamación de cierre (!) a la palabra clave de la búsqueda.

> **Note**
>
> La búsqueda inversa solo se admite con búsquedas de palabras clave y búsquedas de atributos en filtros de cliente. No se admite con búsquedas de atributos en filtros API.

Por ejemplo, puede buscar el atributo Instance State (Estado de la instancia) en todas las instancias para excluir todas las instancias que tengan el estado `terminated`. Para ello:

1. En el campo de búsqueda de la pantalla Instances (Instancia[s]), comience a escribir `Instance state`. A medida que escribe los caracteres, los dos tipos de filtros aparecen para el estado de instancia: filtros la API y filtros de cliente.
2. En Client filters (Filtros de cliente), elija Instance state (client) (Estado de la instancia [cliente]). La búsqueda inversa solo se admite en los filtros de cliente.

   Aparecerá una lista de posibles operadores para el atributo seleccionado.
3. Elija != (distinto de) y luego terminated (terminada).

Para filtrar instancias en función de un atributo de estado de la instancia, también puede utilizar los iconos de búsqueda (



) en la columna Instance state (Estado de la instancia). El icono de búsqueda con un signo más (+) muestra todas las instancias que coincidan con ese atributo. El icono de búsqueda con un signo menos (-) excluye todas las instancias que coincidan con ese atributo.

Otro ejemplo de uso de la búsqueda inversa: para ver una lista de todas las instancias que no tengan asignado el grupo de seguridad denominado `launch-wizard-1`, en Client filters (Filtros de cliente) busque por el atributo Security group name (Nombre del grupo de seguridad), elija != y, en la barra de búsqueda, ingrese `launch-wizard-1`.

Búsqueda parcial

Con búsquedas parciales, puede buscar valores de cadena parciales. Para realizar una búsqueda parcial, introduzca solo una parte de la palabra clave que desee buscar. En las pantallas Instances (Instancia[s]) y AMIs (AMI), las búsquedas parciales solo se pueden realizar con el

operador : (contiene). En otras pantallas, se puede seleccionar el atributo de filtro de cliente e ingresar inmediatamente solo una parte de la palabra clave que se desee buscar. Por ejemplo, en la pantalla Instance type (Tipo de instancia), para buscar todas las instancias `t2.micro`, `t2.small` y `t2.medium`, busque por el atributo Instance Type (Tipo de instancia) y, para la palabra clave, ingrese `t2`.

Búsqueda de expresiones regulares

Para utilizar búsquedas de expresiones regulares, se debe seleccionar la casilla de verificación Utilizar coincidencia de expresiones regulares en la ventana Preferencias.

Las expresiones regulares resultan de utilidad cuando necesita que los valores en un campo coincidan con un determinado patrón. Por ejemplo, para buscar un valor que comience con `s`, busque `^s`. Para buscar un valor que termine con `xyz`, busque `xyz$`. O bien, para buscar un valor que comience con un número seguido de uno o más caracteres, busque `[0-9]+.*`.

> **Note**
>
> La búsqueda de expresiones regulares solo se admite con búsquedas de palabras clave y búsquedas de atributos en filtros de cliente. No se admite con búsquedas de atributos en filtros API.

Búsqueda distinguiendo entre mayúsculas y minúsculas

Para utilizar búsquedas que distingan entre mayúsculas y minúsculas, se debe seleccionar la casilla de verificación Utilizar coincidencia de mayúsculas y minúsculas en la ventana Preferencias. La preferencia de distinción entre mayúsculas y minúsculas solo se aplica a los filtros de cliente y de etiqueta.

> **Note**
>
> Los filtros de API siempre distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Búsqueda con comodín

Utilice el comodín `*` para que coincida con cero o más caracteres. Utilice el comodín `?` para que coincida con cero o un carácter. Por ejemplo, si tiene un conjunto de datos con los valores `prod`, `prods` y`production`, buscar `prod*` devuelve todos los valores, mientras que `prod?` solo

devuelve `prod` y `prods`. Para utilizar los valores literales, antepóngales una barra invertida (\) como carácter de escape. Por ejemplo, "`prod\*`" devolvería `prod*`.

> **Note**
>
> La búsqueda con comodín solo se admite en búsquedas de atributos y etiquetas en filtros de API. No se admite en búsquedas de palabras clave, ni en búsquedas de atributos y etiquetas en filtros de cliente.

Combinación de búsquedas

En general, se unen automáticamente varios filtros con el mismo atributo con `OR`. Por ejemplo, la búsqueda de `Instance State : Running` y `Instance State : Stopped` devuelve todas las instancias que se están ejecutando O detenidas. Para unir la búsqueda con `AND`, busque entre diferentes atributos. Por ejemplo, buscar `Instance State : Running` y `Instance Type : c4.large` devuelve solo instancias que son de tipo `c4.large` Y que están en el estado de ejecución.

Guardar conjuntos de filtros con la consola

Un conjunto de filtros guardados es un grupo personalizado de filtros que puede crear y reutilizar para consultar eficazmente sus recursos de Amazon EC2. Esta característica contribuye a agilizar el flujo de trabajo al permitir acceder rápidamente a vistas de recursos específicos.

Los conjuntos de filtros guardados solo se pueden utilizar en la consola de Amazon EC2 y actualmente solo están disponibles para la página Volúmenes.

Características principales de

- Personalización: cree conjuntos de filtros adaptados a sus necesidades. Por ejemplo, puede crear un conjunto de filtros para que solo aparezcan los volúmenes de `gp3` creados después de una fecha determinada.
- Filtro predeterminado: defina un conjunto de filtros predeterminados para una página, los cuales se aplicarán automáticamente al navegar a dicha página. Si no se establece ningún predeterminado, no se aplicará ningún filtro.
- Aplicación sencilla: seleccione un conjunto de filtros guardado para aplicarlo directamente. Amazon EC2 mostrará los recursos pertinentes con los filtros activos resaltados mediante tokens azules.

- Flexibilidad: cree, modifique y elimine conjuntos de filtros según sea necesario.

Creación de un conjunto de filtros

Para crear un conjunto de filtros nuevo

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Volumes (Volúmenes).

> **Note**
>
> Los conjuntos de filtros guardados actualmente solo están disponibles para Volúmenes.

3. En el campo de búsqueda, seleccione los filtros para el conjunto de filtros.
4. Seleccione la flecha situada junto al botón Borrar filtros y elija Guardar nuevo conjunto de filtros.
5. En la ventana Guardar conjunto de filtros, haga lo siguiente:
   a. En Nombre del conjunto de filtros, introduzca un nombre para el conjunto de filtros.
   b. (Opcional) En Descripción del conjunto de filtros, introduzca una descripción para el conjunto de filtros.
   c. (Opcional) Para establecer el conjunto de filtros como filtro predeterminado, seleccione la casilla de verificación Establecer como predeterminado.

   > **Note**
   >
   > El filtro predeterminado se aplica automáticamente cada vez que se abre la página de la consola.

   d. Seleccione Save.

Modificación de un conjunto de filtros

Para modificar un conjunto de filtros

1. En la lista Conjuntos de filtros guardados, seleccione el filtro que desea modificar.
2. Para agregar un filtro, en el campo de búsqueda, seleccione un filtro para agregarlo al conjunto de filtros. Para eliminar un filtro del conjunto, seleccione la X en el token del filtro.

3. Elija la flecha situada junto al botón Despejar filtros y elija Modificar conjunto de filtros.
4. En la ventana Modificar conjunto de filtros, haga lo siguiente:

   a. (Opcional) Para establecer el conjunto de filtros como filtro predeterminado, seleccione la casilla de verificación Establecer como predeterminado.

   > **Note**
   >
   > El filtro predeterminado se aplica automáticamente cada vez que se abre la página de la consola.

   b. Elija Modificar.

Eliminación de un conjunto de filtros

Para eliminar un conjunto de filtros

1. En la lista Conjuntos de filtros guardados, seleccione el filtro que desea eliminar.
2. Elija la flecha situada junto al botón Despejar filtros y elija Eliminar conjunto de filtros.
3. En la ventana Eliminar conjunto de filtros, revise el filtro para confirmar que es el filtro que desea eliminar y, a continuación, elija Eliminar.

Enumeración y filtrado mediante la línea de comandos

Cada tipo de recurso tiene acciones de API correspondientes que se usan para describir, enumerar u obtener los recursos de ese tipo. Las listas de recursos resultantes pueden ser largas, por lo que puede ser más rápido y útil filtrar los resultados para incluir solo los recursos que coincidan con criterios específicos.

Consideraciones de filtrado

- Puede especificar hasta 50 filtros y hasta 200 valores de filtro totales en una única solicitud.
- Las cadenas de filtro pueden tener 255 caracteres como máximo.
- Puede utilizar comodines con los valores del filtro. Un asterisco (*) coincide con cero o con más caracteres y un signo de interrogación (?) coincide con cero o un carácter.
- Los valores de filtro distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

- La búsqueda puede incluir los valores literales de los caracteres comodín; en ese caso, solo tiene que aplicarles escape con una barra oblicua inversa antes del carácter. Por ejemplo, un valor de `\*amazon\?\\` busca la cadena literal `*amazon?\`.
- No puede especificar un valor de filtro de null. En su lugar, utilice el filtrado del lado del cliente. Por ejemplo, el siguiente comando usa la opción --query y devuelve los ID de las instancias que se inicializaron sin un par de claves.

```
aws ec2 describe-instances \
    --query 'Reservations[*].Instances[?!not_null(KeyName)].InstanceId' \
    --output text
```

AWS CLI

Example Ejemplo: Especificar un filtro único

Puede enumerar sus instancias de Amazon EC2 mediante describe-instances. Sin filtros, la respuesta contiene información para todos los recursos. Puede utilizar la siguiente opción para incluir solo las instancias en ejecución en la salida.

```
--filters Name=instance-state-name,Values=running
```

Para enumerar solo los ID de instancia de las instancias en ejecución, agregue la opción `--query` de la siguiente manera.

```
--query "Reservations[*].Instances[*].InstanceId"
```

Example Ejemplo: Especificar varios filtros o valores de filtro

Si especifica varios filtros o varios valores de filtro, el recurso debe coincidir con todos los filtros para incluirlos en la salida.

Puede utilizar la siguiente opción para enumerar todas las instancias cuyo tipo sea `m5.large` o `m5d.large`.

```
--filters Name=instance-type,Values=m5.large,m5d.large
```

Puede utilizar la siguiente opción para enumerar todas las instancias detenidas cuyo tipo sea `t2.micro`.

```
--filters Name=instance-state-name,Values=stopped Name=instance-type,Values=t2.micro
```

Example Ejemplo: Usar comodines en un valor de filtro

Puede utilizar la siguiente opción con describe-snapshots para devolver solo las instantáneas cuya descripción sea “database”.

```
--filters Name=description,Values=database
```

El comodín * coincide con cero o más caracteres. Puede utilizar la siguiente opción para devolver solo las instantáneas cuya descripción incluya la palabra database.

```
--filters Name=description,Values=*database*
```

El comodín ? coincide con exactamente 1 carácter. Puede utilizar la siguiente opción para devolver solo las instantáneas cuya descripción sea “database” o “database”, seguido de un carácter.

```
--filters Name=description,Values=database?
```

Puede utilizar la siguiente opción para devolver solo las instantáneas cuya descripción sea “database” seguido de hasta cuatro caracteres. Esto excluye las descripciones con “database” seguido de cinco caracteres o más.

```
--filters Name=description,Values=database????
```

Example Ejemplo: Filtro basado en la fecha

Con la AWS CLI, puede usar JMESPath para filtrar los resultados mediante expresiones. Por ejemplo, el siguiente comando describe-snapshots muestra los ID de todas las instantáneas creadas por la Cuenta de AWS especificada antes de la fecha especificada. Si no especifica el propietario, los resultados incluyen todas las instantáneas públicas.

```
aws ec2 describe-snapshots \
    --filters Name=owner-id,Values=123456789012 \
    --query "Snapshots[?(StartTime<='2024-03-31')].[SnapshotId]" \
    --output text
```

En el siguiente ejemplo se muestran los ID de todas las instantáneas creadas en el rango de fechas especificado.

```
aws ec2 describe-snapshots \
    --filters Name=owner-id,Values=123456789012 \
    --query "Snapshots[?(StartTime>='2024-01-01') && (StartTime<='2024-12-31')].
[SnapshotId]" \
    --output text
```

Ejemplo: Filtro basado en etiquetas

Para obtener ejemplos de cómo filtrar una lista de recursos según sus etiquetas, consulte Filtrar recursos de Amazon EC2 por etiqueta.

PowerShell

Example Ejemplo: Especificar un filtro único

Puede enumerar sus instancias de Amazon EC2 mediante Get-EC2Instance. Sin filtros, la respuesta contiene información para todos los recursos. Puede utilizar el siguiente parámetro para incluir solo las instancias en ejecución en la salida.

```
-Filter @{Name="instance-state-name"; Values="running"}
```

En el siguiente ejemplo, se enumeran solo los ID de instancia de las instancias en ejecución.

```
(Get-EC2Instance -Filter @{Name="instance-state-name"; Values="stopped"}).Instances
 | Select InstanceId
```

Example Ejemplo: Especificar varios filtros o valores de filtro

Si especifica varios filtros o varios valores de filtro, el recurso debe coincidir con todos los filtros para incluirlos en los resultados.

Puede utilizar la siguiente opción para enumerar todas las instancias cuyo tipo sea `m5.large` o `m5d.large`.

```
-Filter @{Name="instance-type"; Values="m5.large", "m5d.large"}
```

Puede utilizar la siguiente opción para enumerar todas las instancias detenidas cuyo tipo sea `t2.micro`.

```
-Filter @{Name="instance-state-name"; Values="stopped"}, @{Name="instance-type";
 Values="t2.micro"}
```

Visualización de recursos entre regiones mediante Global View de AWS

AWS Global View permite ver y buscar recursos en una única región de AWS, o en varias regiones simultáneamente desde una sola consola. Para obtener más información, consulte Visualización de recursos entre regiones mediante Global View de AWS.

Visualización de recursos entre regiones mediante Global View de AWS

Global View de AWS permite ver algunos de sus recursos en una sola región de AWS o a través de varias regiones en una sola consola. AWS Global View también ofrece la funcionalidad de búsqueda global que permite buscar recursos específicos o tipos de recursos específicos en varias regiones simultáneamente.

AWSGlobal View de no permite modificar recursos de ninguna manera.

Recursos admitidos

Con Global View de AWS, puede ver un resumen global de los siguientes recursos en todas las regiones para las que su Cuenta de AWS está habilitada.

- Grupos de escalado automático
- Zonas de disponibilidad
- Reservas de capacidad y bloques de capacidad
- Clústeres de base de datos
- Instancias de base de datos
- Conjunto de opciones de DHCP
- Clústeres de Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)
- Servicios de ECS
- Tareas de ECS
- Puerta de enlace de Internet de solo salida
- Direcciones IP elásticas

- Servicios de punto de conexión
- instancias
- Gateways de Internet
- Listas de prefijos administradas
- Puertas de enlace NAT
- ACL de red
- Interfaces de red
- Outposts
- Tablas de enrutamiento
- Buckets de S3
- Grupos de seguridad
- Subredes
- Volúmenes
- VPC
- Puntos de conexión de VPC
- Interconexiones de VPC

Permisos necesarios

Un usuario debe contar con los siguientes permisos para utilizar Global View de AWS.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
      "ec2:DescribeRegions",
      "ec2:DescribeCapacityReservations",
      "ec2:DescribeDhcpOptions",
      "ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways",
      "ec2:DescribeAddresses",
```

```
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:ListTasks",
        "outposts:ListOutposts",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "s3:ListAllMyBuckets"
    ],
    "Resource": "*"
    }]
}
```

Uso de Global View de AWS

Inicie sesión en la consola de Global View de AWS.

> **Important**
>
> No puede utilizar una ventana privada en Firefox para acceder a Global View de AWS.

La consola consta de lo siguiente:

- Explorador de regiones: esta página incluye las siguientes secciones:

- Resumen: proporciona información general de alto nivel de los recursos de todas las regiones.

  La expansión del resumen de muestra de todos los recursos indica el número de regiones para las que su Cuenta de AWS está habilitada. Los campos restantes indican el número de recursos que tiene actualmente en esas regiones. Elija cualquiera de los enlaces para ver los recursos de ese tipo en todas las regiones. Por ejemplo, si el enlace debajo de la etiqueta Instances (Instancia[s]) es 29 de 10 regiones, indica que actualmente tiene 29 instancias en 10 regiones. Elija el enlace para ver una lista de las 29 instancias.

- Explorador de regiones: enumera todas las Regiones de AWS (incluidas aquellas para las que no se encuentra habilitada la cuenta) y proporciona totales para cada tipo de recurso para cada región.

  Elija el nombre de una región para ver todos los recursos de todos los tipos de esa región específica. Por ejemplo, elija África (Ciudad del Cabo) af-south-1 para ver todas las VPC, subredes, instancias, grupos de seguridad, volúmenes y grupos de escalado automático de esa región. También puede seleccionar una región y elegir View resources for selected Region (Ver recursos para la región seleccionada).

  Elija el valor de un tipo de recurso específico en una región específica para solo ver los recursos de ese tipo en esa región. Por ejemplo, elija el valor de instancias para África (Ciudad del Cabo) af-south-1 a fin de ver solo las instancias de esa región.

- Búsqueda global: esta página permite buscar recursos específicos o tipos de recursos específicos en una sola región o en varias regiones. También permite ver los detalles de un recurso específico.

  Para buscar recursos, ingrese los criterios de búsqueda en el campo que precede a la cuadrícula. Puede buscar por región, tipo de recurso y las etiquetas asignadas a los recursos.

  Para consultar los detalles de un recurso específico, selecciónelo en la cuadrícula. También puede elegir el ID de recurso de un recurso para abrirlo en su respectiva consola. Por ejemplo, elija un ID de instancia para abrir la instancia en la consola de Amazon EC2 o elija un ID de subred a fin de abrir la subred en la consola de Amazon VPC.

- Regiones y zonas: esta página le permite ver y administrar todas las regiones, zonas de disponibilidad, zonas locales y zonas de wavelength disponibles. Puede cambiar entre la Vista de lista y la Vista de mapa mediante el conmutador Vista de lista/Vista de mapa. La preferencia de vistas se mantiene en todas las sesiones.
  - Vista de mapa: muestra todas las regiones y zonas en un mapa mundial interactivo, coloreadas por estado. Para ver los detalles de una ubicación, pase el cursor sobre ella o selecciónela.

Elija una ubicación para realizar la acción: puede activar una región, activar una zona o abrir su página de detalles. También puede filtrar el mapa para mostrar solo estados específicos. El mapa y la lista detallada permanecen sincronizados: al seleccionar una ubicación en uno de ellos, esta se resalta en el otro.

- Vista de lista: muestra las regiones y zonas en una tabla. Desde la pestaña Regiones, puede ver todas las regiones de AWS. La columna Estado muestra las regiones que están habilitadas para su cuenta de Cuenta de AWS.

Desde esta página, puede seleccionar una región para:

- Ver los detalles de la región, como el código de región, la geografía y el número de cada tipo de zona.

  También puede ver la lista de zonas de disponibilidad, zonas locales y zonas de wavelength y la lista de sus recursos en la región.
- Habilitar o deshabilitar la región.

Desde la pestaña de cada zona, puede ver la lista de ese tipo de zona. Desde la pestaña zonas locales, puede suscribirse a una zona local.

> **Tip**
>
> Si solo usa regiones o tipos de recursos específicos, puede personalizar Global View de AWS para mostrar solo esas regiones y tipos de recursos. Para personalizar las regiones y los tipos de recursos que se muestran, en el panel de navegación, elija Configuración, y luego, en las pestañas Recursos y Regiones, seleccione las regiones y los tipos de recursos que no desea que se muestren en la vista global de AWS.

Etiquetar los recursos de Amazon EC2

Para ayudarlo a administrar las instancias, imágenes y otros recursos de Amazon EC2, puede asignar sus propios metadatos a cada recurso en forma de etiquetas. Las etiquetas le permiten clasificar los recursos de AWS de diversas maneras, por ejemplo, según su finalidad, propietario o entorno. Esto es útil cuando tiene muchos recursos del mismo tipo: puede identificar rápidamente un recurso específico en función de las etiquetas que le haya asignado. En este tema se describe qué son las etiquetas y cómo crearlas.

> **Warning**
>
> Las claves de etiqueta y sus valores se devuelven mediante muchas llamadas a API diferentes. Denegar el acceso a `DescribeTags` no deniega automáticamente el acceso a etiquetas devueltas por otras API. Como práctica recomendada, no debe incluir datos confidenciales en las etiquetas.

Contenido


- Conceptos básicos de etiquetas
- Etiquetar los recursos
- Restricciones de las etiquetas
- Administración de etiquetas y accesos
- Etiquetar los recursos para facturación
- Conceder permisos para etiquetar recursos de Amazon EC2 durante la creación
- Agregue y elimine etiquetas para los recursos de Amazon EC2.
- Filtrar recursos de Amazon EC2 por etiqueta
- Visualización de etiquetas para las instancias de EC2 mediante los metadatos de la instancia

Conceptos básicos de etiquetas

Una etiqueta es una marca que se asigna a un recurso de AWS. Cada etiqueta está formada por una clave y un valor opcional, ambos definidos por el usuario.

Las etiquetas le permiten clasificar los recursos de AWS de diversas maneras, por ejemplo, según su finalidad, propietario o entorno. Por ejemplo, podría definir un conjunto de etiquetas para las instancias Amazon EC2 de su cuenta que lo ayude a hacer un seguimiento del propietario y el nivel de la pila de cada instancia.

El siguiente diagrama ilustra el funcionamiento del etiquetado. En este ejemplo, se han asignado dos etiquetas a cada una de las instancias — una etiqueta con la clave `Owner` y la otra con la clave `Stack`. Cada etiqueta dispone además de un valor asociado.



Recomendamos que idee un conjunto de claves de etiqueta que cumpla sus necesidades para cada tipo de recurso. Mediante el uso de un conjunto coherente de claves de etiquetas, podrá administrar los recursos más fácilmente. Puede buscar y filtrar los recursos en función de las etiquetas que agregue. Para obtener más información sobre cómo implementar una estrategia eficaz de etiquetado de recursos, consulte el documento técnico de AWS Tagging Best Practices (Prácticas recomendadas de etiquetado).

Las etiquetas no tienen ningún significado semántico para Amazon EC2, por lo que se interpretan estrictamente como cadenas de caracteres. Además, las etiquetas no se asignan a los recursos automáticamente. Puede editar las claves y los valores de las etiquetas y también puede eliminar etiquetas de un recurso en cualquier momento. Puede establecer el valor de una etiqueta como una cadena vacía, pero no puede asignarle un valor nulo. Si añade una etiqueta con la misma clave que una etiqueta existente en ese recurso, el nuevo valor sobrescribirá al antiguo. Si elimina un recurso, también se eliminará cualquier etiqueta asignada a dicho recurso.

> **Note**
>
> Después de eliminar un recurso, es posible que sus etiquetas permanezcan visibles en la consola, la API y la salida de la CLI durante un corto periodo de tiempo. Estas etiquetas se desasociarán del recurso de forma gradual y se eliminarán permanentemente.

Etiquetar los recursos

Cuando utiliza la consola de Amazon EC2, puede aplicar etiquetas a los recursos mediante la pestaña Etiquetas de la pantalla correspondiente al recurso, o puede utilizar el Editor de etiquetas en la consola de Grupos de recursos de AWS. Algunas pantallas de recursos le permiten especificar etiquetas para un recurso al crear dicho recurso; por ejemplo, una etiqueta con una clave de `Name` y un valor que especifique. En la mayoría de los casos, la consola aplica las etiquetas inmediatamente después de crear el recurso (y no durante la creación del mismo). La consola puede organizar los recursos según la etiqueta `Name`, si bien dicha etiqueta no tiene ningún significado semántico para el servicio Amazon EC2.

Si utiliza la API de Amazon EC2, la AWS CLI o un AWS SDK, puede usar la acción `CreateTags` de la API de EC2 para aplicar etiquetas a los recursos existentes. Además, algunas acciones de creación de recursos le permiten especificar etiquetas para un recurso al crear dicho recurso. Si no se pueden aplicar etiquetas durante la creación del recurso, el proceso de creación del recurso se revierte. Esto garantiza que los recursos se creen con etiquetas o, de lo contrario, no se creen y que ningún recurso se quede jamás sin etiquetar. Al etiquetar los recursos en el momento de su creación, se eliminar la necesidad de ejecutar scripts de etiquetado personalizados tras la creación del recurso. Para obtener más información acerca de cómo habilitar a los usuarios para etiquetar recursos al crearlos, consulte Conceder permisos para etiquetar recursos de Amazon EC2 durante la creación.

En sus políticas de IAM, puede aplicar permisos de nivel de recursos basados en etiquetas a las acciones de la API de Amazon EC2 que admitan el etiquetado durante la creación para implementar un control detallado de los usuarios y los grupos que pueden etiquetar recursos durante su creación. Sus recursos están debidamente protegidos frente a la creación — las etiquetas se aplican inmediatamente a los recursos, por lo que cualquier permiso de nivel de recursos basado en etiquetas que controle el uso de los recursos es efectivo inmediatamente. Se puede realizar un seguimiento y un registro más precisos de los recursos. Puede establecer el etiquetado obligatorio de los nuevos recursos y controlar qué claves y valores de etiquetas se usan en ellos.

También puede aplicar permisos de nivel de recursos para las acciones `CreateTags` y `DeleteTags` de la API de Amazon EC2 en las políticas de IAM para controlar qué claves y valores de etiquetas se usan en los recursos existentes. Para obtener más información, consulte Ejemplo: Etiquetar recursos.

Para obtener más información acerca del etiquetado de recursos para facturación, consulte Uso de etiquetas de asignación de costos en la Guía del usuario de AWS Billing.

Restricciones de las etiquetas

Se aplican las siguientes restricciones básicas a las etiquetas:

- Número máximo de etiquetas por recurso: 50
- Para cada recurso, cada clave de etiqueta debe ser única y solo puede tener un valor.
- Longitud máxima de la clave: 128 caracteres Unicode en UTF-8
- Longitud máxima del valor: 256 caracteres Unicode en UTF-8
- Caracteres permitidos
  - Si bien EC2 admite el uso de cualquier carácter en sus etiquetas, otros servicios de AWS son más restrictivos. Los caracteres permitidos en los servicios de AWS son: letras (`a-z`, `A-Z`), números (`0-9`) y espacios representables en UTF-8, además de los siguientes caracteres: `+ - = . _ : / @`.
  - Si habilita las etiquetas de instancia en los metadatos de la instancia, la etiqueta de instancia claves solo puede utilizar letras (`a-z`, `A-Z`), números (`0-9`) y los siguientes caracteres: `+ - = . , _ : @`. Las claves de etiquetas de instancias no pueden contener espacios ni `/`, y no pueden constar solo de `.` (un punto), de `..` (dos puntos) o de `_index`. Para obtener más información, consulte Visualización de etiquetas para las instancias de EC2 mediante los metadatos de la instancia.
- Las claves y los valores de las etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
- El prefijo `aws:` se reserva para uso de AWS. Si la etiqueta tiene una clave de etiqueta con este prefijo, no puede editar ni eliminar la clave o el valor de la etiqueta. Las etiquetas que tengan el prefijo `aws:` no cuentan para el límite de etiquetas por recurso.

No puede finalizar, detener ni eliminar un recurso basado únicamente en sus etiquetas; debe especificar el identificador del recurso. Por ejemplo, para eliminar instantáneas que etiquetó con una clave de etiqueta llamada `DeleteMe`, debe utilizar la acción `DeleteSnapshots` con los identificadores del recurso de las instantáneas, como `snap-1234567890abcdef0`.

Cuando etiqueta recursos públicos o compartidos, las etiquetas que asigne solo están disponibles para su cuenta de AWS; ninguna otra cuenta de AWS tendrá acceso a esas etiquetas. Para el control de acceso a recursos compartidos basado en etiquetas, cada cuenta de AWS debe asignar su propio conjunto de etiquetas para controlar el acceso al recurso.

Administración de etiquetas y accesos

Si utiliza AWS Identity and Access Management (IAM), puede controlar qué usuarios de su cuenta de AWS tienen permiso para crear, editar o eliminar etiquetas. Para obtener más información, consulte Conceder permisos para etiquetar recursos de Amazon EC2 durante la creación.

También puede usar etiquetas de recursos para implementar el control basado en atributos (ABAC). Puede crear directivas de IAM que permitan operaciones basadas en las etiquetas del recurso. Para obtener más información, consulte Controle el acceso mediante acceso basado en atributos.

Etiquetar los recursos para facturación

Puede usar etiquetas para organizar la factura de AWS de modo que refleje su propia estructura de costos. Para ello, inscríbase para obtener una factura de la cuenta de AWS que incluya valores de clave de etiquetas. Para obtener más información sobre la configuración de un informe de asignación de costos con etiquetas, consulte Informe de asignación de costos mensual en la Guía del usuario de AWS Billing. Para ver el costo de los recursos combinados, puede organizar la información de facturación basada en los recursos que tienen los mismos valores de clave de etiqueta. Por ejemplo, puede etiquetar varios recursos con un nombre de aplicación específico y luego organizar su información de facturación para ver el costo total de la aplicación en distintos servicios. Para obtener más información, consulte Uso de etiquetas de asignación de costos en la Guía del usuario de AWS Billing.

> **Note**
>
> Si acaba de habilitar la realización de informes, los datos correspondientes al mes actual estarán disponibles para su visualización transcurridas 24 horas.

Las etiquetas de asignación de costos pueden indicar qué recursos influyen en los costos. Sin embargo, eliminar o desactivar los recursos no reduce necesariamente los costos. Por ejemplo, los datos de una instantánea a los que se haga referencia en otra instantánea se conservan incluso si se elimina la instantánea que contiene los datos originales. Para obtener más información, consulte Volúmenes e instantáneas de Amazon Elastic Block Store en la Guía del usuario de AWS Billing.

> **Note**
>
> Las direcciones IP elásticas que se han etiquetado no aparecen en el informe de asignación de costos.

Conceder permisos para etiquetar recursos de Amazon EC2 durante la creación

Algunas acciones de la API de Amazon EC2 de creación de recursos le permiten especificar etiquetas al crear el recurso. Puede utilizar etiquetas de recursos para implementar el control basado en atributos (ABAC). Para obtener más información, consulte Etiquetar los recursos y Controle el acceso mediante acceso basado en atributos.

Para permitir que los usuarios etiqueten los recursos durante su creación, es preciso que tengan permisos para utilizar la acción que crea el recurso (por ejemplo, `ec2:RunInstances` o `ec2:CreateVolume`). Si se especifican etiquetas en la acción de creación de recursos, Amazon realiza una autorización adicional en la acción `ec2:CreateTags` para verificar que los usuarios tengan permisos para crear etiquetas. Por lo tanto, los usuarios también deben tener permisos explícitos para usar la acción `ec2:CreateTags`.

En la definición de la política de IAM de la acción `ec2:CreateTags`, utilice el elemento `Condition` con la clave de condición `ec2:CreateAction` para otorgar permisos de etiquetado a la acción que crea el recurso.

En el ejemplo siguiente se muestra una política que permite a los usuarios iniciar instancias y aplicar cualquier etiqueta a las instancias y los volúmenes durante el lanzamiento. No se permite a los usuarios etiquetar ningún recurso (no pueden llamar directamente a la acción `ec2:CreateTags`).

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
         "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
```

```
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
         "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:*/*",
      "Condition": {
         "StringEquals": {
             "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
          }
       }
    }
  ]
}
```

Igualmente, la siguiente política permite a los usuarios crear volúmenes y aplicar cualquier etiqueta a los volúmenes durante la creación de estos. No se permite a los usuarios etiquetar ningún recurso (no pueden llamar directamente a la acción `ec2:CreateTags`).

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
         "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
         "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:*/*",
      "Condition": {
         "StringEquals": {
             "ec2:CreateAction" : "CreateVolume"
          }
       }
    }
  ]
}
```

La acción `ec2:CreateTags` solo se evalúa si se aplican etiquetas durante la acción de creación de recursos. Por lo tanto, un usuario que tenga permisos para crear un recurso (suponiendo que no existan condiciones de etiquetado) no necesita permisos para utilizar la acción `ec2:CreateTags` si no se especifica ninguna etiqueta en la solicitud. Sin embargo, si el usuario intenta crear un recurso con etiquetas, la solicitud dará un error si el usuario no tiene permisos para utilizar la acción `ec2:CreateTags`.

La acción `ec2:CreateTags` también se evalúa si se proporcionan etiquetas en una plantilla de lanzamiento. Para ver una política de ejemplo, consulte Etiquetas en una plantilla de lanzamiento.

Controlar el acceso a etiquetas específicas

Puede utilizar condiciones adicionales en el elemento `Condition` de las políticas de IAM para controlar las claves y los valores de etiqueta que se pueden aplicar a los recursos.

Las siguientes claves de condición se pueden utilizar con los ejemplos de la sección anterior:

- `aws:RequestTag`: indicar que una clave de etiqueta o una clave y valor de etiqueta determinados deben existir en una solicitud. También se pueden especificar otras etiquetas en la solicitud.
  - Debe utilizarse con el operador de condición `StringEquals` para aplicar la combinación de valor y clave de etiqueta específica; por ejemplo, para aplicar la etiqueta `cost-center=cc123`:

    ```
    "StringEquals": { "aws:RequestTag/cost-center": "cc123" }
    ```

  - Debe utilizarse con el operador de condición `StringLike` para aplicar una clave de etiqueta específica en la solicitud; por ejemplo, para aplicar la clave de etiqueta `purpose`:

    ```
    "StringLike": { "aws:RequestTag/purpose": "*" }
    ```

- `aws:TagKeys`: aplicar las claves de etiqueta que se usan en la solicitud.
  - Debe utilizarse con el modificador `ForAllValues` para aplicar claves de etiqueta específicas si estas se proporcionan en la solicitud (si se especifican etiquetas en la solicitud, solo se permiten claves de etiqueta específicas; no se permite ninguna etiqueta más). Por ejemplo, se permiten las claves de etiqueta `environment` o `cost-center`:

    ```
    "ForAllValues:StringEquals": { "aws:TagKeys": ["environment","cost-center"] }
    ```

- Debe utilizarse con el modificador `ForAnyValue` para aplicar la presencia de como mínimo una de las claves de etiqueta especificadas en la solicitud. Por ejemplo, debe haber al menos una de las claves de etiqueta `environment` o `webserver` en la solicitud:

```
"ForAnyValue:StringEquals": { "aws:TagKeys": ["environment","webserver"] }
```

Estas claves de condición se pueden aplicar a las acciones que crean recursos y admiten el etiquetado, así como a las acciones `ec2:CreateTags` y `ec2:DeleteTags`. Para saber si una acción de la API de Amazon EC2 admite el etiquetado, consulte Acciones, recursos y claves de condición para Amazon EC2.

Para obligar a los usuarios a especificar etiquetas cuando crean un recurso, debe utilizar la clave de condición `aws:RequestTag` o la clave de condición `aws:TagKeys` con el modificador `ForAnyValue` en la acción de creación del recurso. La acción `ec2:CreateTags` no se evalúa si un usuario no especifica etiquetas para la acción de creación del recurso.

En cuanto a las condiciones, la clave de condición no distingue entre mayúsculas y minúsculas, mientras que el valor de condición sí. Por lo tanto, para aplicar la distinción entre mayúsculas y minúsculas de una clave de etiqueta, utilice la clave de condición `aws:TagKeys`, donde la clave de etiqueta se especifica como valor en la condición.

Para ver ejemplos de políticas de IAM, consulte Políticas de ejemplo para controlar el acceso a la API de Amazon EC2. Para obtener más información, consulte Condiciones con varias claves o valores de contexto en la Guía del usuario de IAM.

Agregue y elimine etiquetas para los recursos de Amazon EC2.

Cuando crea un recurso de Amazon EC2, como una instancia de Amazon EC2, puede especificar las etiquetas que desea añadir al recurso. También puede utilizar la consola de Amazon EC2 para mostrar las etiquetas de un recurso de Amazon EC2 específico. También puede añadir o eliminar etiquetas de un recurso de Amazon EC2 existente.

Puede utilizar el Editor de etiquetas de la consola Grupos de recursos de AWS para ver, agregar o eliminar etiquetas en todos sus recursos de AWS en todas las regiones. Puede aplicar o eliminar etiquetas de varios tipos de recursos a la vez. Para obtener más información, consulte Guía del usuario para el etiquetado de recursos de AWS.

Tareas

- Adición de etiquetas mediante la consola
- Agregar etiquetas mediante la AWS CLI
- Adición de etiquetas mediante PowerShell
- Agregar etiquetas mediante CloudFormation

Adición de etiquetas mediante la consola

Puede agregar etiquetas a un recurso existente directamente desde la página del recurso.

Para agregar etiquetas a un recurso existente

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En la barra de navegación, seleccione la región donde se encuentra el recurso.
3. En el panel de navegación, seleccione un tipo de recurso (por ejemplo, Instances (Instancia[s])).
4. Seleccione el recurso de la lista.
5. En la pestaña Etiquetas, elija Administrar etiquetas.
6. Elija Agregar nueva etiqueta y, a continuación, ingrese la clave y el valor de la etiqueta.
7. Seleccione Save.

Agregar etiquetas mediante la AWS CLI

Puede agregar etiquetas al crear un recurso o a un recurso existente.

Adición de etiquetas durante la creación de un recurso

Utilice la opción `-tag-specifications` para etiquetar un recurso al crearlo. Una especificación de etiqueta requiere el tipo de recurso que se va a etiquetar, la clave de la etiqueta y el valor de la etiqueta. En el siguiente ejemplo, se crea una etiqueta y se agrega a una especificación de etiqueta.

```
--tag-specifications 'ResourceType=instance,Tags=[{Key=stack,Value=production}]'
```

Adición de una etiqueta a un recurso existente

En los ejemplos siguientes se muestra cómo agregar etiquetas a recursos existentes mediante el comando create-tags.

Example Ejemplo: agregar una etiqueta a un recurso

El comando siguiente agrega la etiqueta **`Stack=production`** a la imagen especificada o sobrescribe una etiqueta existente para la AMI en la que la clave de etiqueta es stack. Si el comando se ejecuta correctamente, no se muestra ningún resultado.

```
aws ec2 create-tags \
    --resources ami-0abcdef1234567890 \
    --tags Key=stack,Value=production
```

Example Ejemplo: agregar etiquetas a varios recursos

Este ejemplo añade (o sobrescribe) dos etiquetas para una AMI y una instancia. Una de las etiquetas contiene solo una clave (webserver), sin valor (establecemos el valor en una cadena vacía). La otra etiqueta consta de una clave (stack) y un valor (**`Production`**). Si el comando se ejecuta correctamente, no se muestra ningún resultado.

```
aws ec2 create-tags \
    --resources ami-0abcdef1234567890 i-1234567890abcdef0 \
    --tags Key=webserver,Value=  Key=stack,Value=Production
```

Example Ejemplo: agregar etiquetas con caracteres especiales

Este ejemplo agrega la etiqueta [Group]=test a una instancia. Los corchetes ([y]) son caracteres especiales, que deben ser incluirse en el carácter de escape.

Si utiliza Linux u OS X, para incluir en el carácter de escape los caracteres especiales, encierre el elemento con carácter especial entre comillas dobles (") y después incluya la estructura completa de clave y valor entre comillas simples (').

```
aws ec2 create-tags \
    --resources i-1234567890abcdef0 \
    --tags 'Key="[Group]",Value=test'
```

Si está utilizando Windows, para incluir en el carácter de escape los caracteres especiales, encierre el elemento que tiene caracteres especiales con comillas dobles (") y, a continuación, preceda cada carácter de comillas dobles con una barra invertida (****) de la siguiente manera:

```
aws ec2 create-tags ^
```

```
    --resources i-1234567890abcdef0 ^
    --tags Key=\"[Group]\",Value=test
```

Si está utilizando Windows PowerShell, para incluir en el carácter de escape los caracteres especiales, encierre el valor que tiene caracteres especiales con comillas dobles (**"**), preceda cada carácter de comillas dobles de una barra invertida (****) y, a continuación, encierre toda la estructura de clave y valor con comillas simples (**'**) de la siguiente manera:

```
aws ec2 create-tags `
    --resources i-1234567890abcdef0 `
    --tags 'Key=\"[Group]\",Value=test'
```

Adición de etiquetas mediante PowerShell

Puede agregar etiquetas al crear un recurso o a un recurso existente.

Adición de etiquetas durante la creación de un recurso

Utilice el parámetro `-TagSpecification` para etiquetar un recurso al crearlo. Una especificación de etiqueta requiere el tipo de recurso que se va a etiquetar, la clave de la etiqueta y el valor de la etiqueta. En el siguiente ejemplo, se crea una etiqueta y se agrega a una especificación de etiqueta.

```
$tag = @{Key="stack"; Value="production"}
$tagspec = new-object Amazon.EC2.Model.TagSpecification
$tagspec.ResourceType = "instance"
$tagspec.Tags.Add($tag)
```

En el siguiente ejemplo, se especifica esta etiqueta en el parámetro `-TagSpecification`.

```
-TagSpecification $tagspec
```

Adición de una etiqueta a un recurso existente

Utilice el cmdlet New-EC2Tag. Debe especificar el recurso, la clave de la etiqueta y el valor de la etiqueta.

```
New-EC2Tag `
    -Resource i-1234567890abcdef0 `
    -Tag @{Key="purpose"; Value="production"}
```

Agregar etiquetas mediante CloudFormation

Con los tipos de recursos de Amazon EC2, especifica etiquetas mediante una propiedad `Tags` o `TagSpecifications`.

En los siguientes ejemplos se agrega la etiqueta **`Stack=Production`** a AWS::EC2::Instance mediante su propiedad `Tags`.

Example Ejemplo: Tags en YAML

```
Tags:
  - Key: "Stack"
    Value: "Production"
```

Example Ejemplo: Tags en JSON

```
"Tags": [
    {
        "Key": "Stack",
        "Value": "Production"
    }
]
```

En los ejemplos siguientes se agrega la etiqueta **`Stack=Production`** a AWS::EC2::LaunchTemplate LaunchTemplateData mediante su propiedad `TagSpecifications`.

Example Ejemplo: TagSpecifications en YAML

```
TagSpecifications:
  - ResourceType: "instance"
    Tags:
    - Key: "Stack"
      Value: "Production"
```

Example Ejemplo: TagSpecifications en JSON

```
"TagSpecifications": [
    {
        "ResourceType": "instance",
        "Tags": [
            {
                "Key": "Stack",
```

```
                "Value": "Production"
            }
        ]
    }
]
```

Filtrar recursos de Amazon EC2 por etiqueta

Después de añadir las etiquetas, puede filtrar los recursos de Amazon EC2 en función de las claves y valores de las etiquetas.

Console

Filtrado de recursos por etiqueta

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione un tipo de recurso (por ejemplo, Instances (Instancia[s])).
3. Elija el campo de búsqueda.
4. En la lista, en Etiquetas, elija la clave de etiqueta.
5. Elija el valor de etiqueta correspondiente de la lista.
6. Cuando haya terminado, quite el filtro.

Para obtener más información sobre el uso de filtros en la consola de Amazon EC2, consulte Encuentre sus recursos de Amazon EC2.

AWS CLI

Descripción de recursos de un solo tipo con la clave de etiqueta especificada

Agregue el siguiente filtro a un comando `describe` para describir los recursos de ese tipo con una etiqueta Stack, independientemente del valor de la etiqueta.

```
--filters Name=tag-key,Values=Stack
```

Descripción de recursos de un solo tipo con la etiqueta especificada

Agregue el siguiente filtro a un comando `describe` para describir los recursos de ese tipo con la etiqueta Stack=production.

```
--filters Name=tag:Stack,Values=production
```

Descripción de recursos de un solo tipo con el valor de etiqueta especificado

Agregue el siguiente filtro a un comando `describe` para describir los recursos de ese tipo con una etiqueta con el valor production, independientemente de la clave de la etiqueta.

```
--filters Name=tag-value,Values=production
```

Descripción de todos los recursos de EC2 con la etiqueta especificada

Agregue el siguiente filtro al comando describe-tags para describir todos los recursos de EC2 con la etiqueta Stack=test.

```
--filters Name=key,Values=Stack Name=value,Values=test
```

PowerShell

Filtrado de los recursos de un solo tipo por clave de etiqueta

Agregue el siguiente filtro a un cmdlet `Get` para describir los recursos de ese tipo con una etiqueta Stack, independientemente del valor de la etiqueta.

```
-Filter @{Name="tag-key"; Values="Stack"}
```

Filtrado de los recursos de un solo tipo por etiqueta

Agregue el siguiente filtro a un cmdlet `Get` para describir los recursos de ese tipo con la etiqueta Stack=production.

```
-Filter @{Name="tag:Stack"; Values="production"}
```

Filtrado de los recursos de un solo tipo por valor de etiqueta

Agregue el siguiente filtro a un cmdlet `Get` para describir los recursos de ese tipo con una etiqueta con el valor production, independientemente del valor de la clave de etiqueta.

```
-Filter @{Name="tag-value"; Values="production"}
```

Filtrado de todos los recursos de EC2 por etiqueta

Agregue el siguiente filtro al cmdlet Get-EC2Tag para describir todos los recursos de EC2 con la etiqueta Stack=test.

```
-Filter @{Name="tag:Stack"; Values="test"}
```

Visualización de etiquetas para las instancias de EC2 mediante los metadatos de la instancia

Puede acceder a las etiquetas de una instancia desde los metadatos de la instancia. Al acceder a las etiquetas desde los metadatos de la instancia, ya no tendrá que utilizar las llamadas a la API `DescribeInstances` o `DescribeTags` para recuperar información de etiquetas, lo que reduce las transacciones de la API por segundo y permite que las recuperaciones de etiquetas se escalen según el número de instancias que controla. Además, los procesos locales que se ejecutan en una instancia pueden ver la información de etiqueta de la instancia directamente desde los metadatos de la instancia.

De forma predeterminada, las etiquetas no están disponibles en los metadatos de la instancia; debe permitir explícitamente el acceso. Puede permitir el acceso durante el lanzamiento de la instancia o después del lanzamiento en una instancia en ejecución o detenida. También puede permitir el acceso a las etiquetas especificándolo en una plantilla de lanzamiento. Las instancias que se lanzan mediante la plantilla permiten el acceso a las etiquetas de los metadatos de la instancia.

Si agrega o elimina una etiqueta de instancia, los metadatos de la instancia se actualizan mientras se ejecuta la instancia, sin necesidad de detener e iniciar la instancia.

Tareas

- Habilitación del acceso a etiquetas en metadatos de instancia
- Recuperar etiquetas desde los metadatos de instancia
- Deshabilitación del acceso a etiquetas en los metadatos de la instancia

Habilitación del acceso a etiquetas en metadatos de instancia

De forma predeterminada, no hay acceso a las etiquetas de instancia en los metadatos de la instancia. Para cada instancia, debe habilitar el acceso de manera explícita.

> **Note**
>
> Si permite el acceso a las etiquetas de los metadatos de instancia, las claves de etiquetas de instancia están sujetas a restricciones específicas. El incumplimiento provocará un error en la inicialización de las nuevas instancias o un error en las instancias existentes. Las restricciones son las siguientes:
>
> - Solo pueden incluir letras (`a-z`, `A-Z`), números (`0-9`) y los siguientes caracteres: `+ - = . , _ : @`.
> - No pueden contener espacios ni `/`.
> - No pueden constar únicamente de `.` (un punto), `..` (dos puntos) ni `_index`.
>
> Para obtener más información, consulte Restricciones de las etiquetas.

Console

Habilitación del acceso a etiquetas en metadatos de instancia durante el lanzamiento de instancias

1. Siga el procedimiento para Iniciar una instancia.
2. Expanda Detalles avanzados y, en Permitir etiquetas en metadatos, seleccione Habilitar.
3. En el panel Resumen, revise la configuración de la instancia y, a continuación, elija Iniciar instancia. Para obtener más información, consulte Inicialización de una instancia de EC2 mediante el asistente de inicialización de instancias de la consola.

Habilitación del acceso a etiquetas en metadatos de instancia después del lanzamiento de instancias

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione su instancia y, a continuación, elija Acciones, Configuración de la instancia, Permitir etiquetas en metadatos de instancia.
4. Para permitir el acceso a las etiquetas de los metadatos de instancia, seleccione la casilla Permitir.
5. Seleccione Save.

AWS CLI

Habilitación del acceso a etiquetas en metadatos de instancia durante el lanzamiento de instancias

Utilice el comando run-instances y agregue la opción `--metadata-options`.

```
--metadata-options "InstanceMetadataTags=enabled"
```

Habilitación del acceso a etiquetas en metadatos de instancia después del lanzamiento de instancias

Utilice el siguiente comando modify-instance-metadata-options.

```
aws ec2 modify-instance-metadata-options \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --instance-metadata-tags enabled
```

Comprobación de que el acceso a las etiquetas en los metadatos de instancia esté habilitado

Utilice el comando describe-instances y compruebe el valor de `InstanceMetadataTags`.

```
aws ec2 describe-instances \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0 \
    --query "Reservations[*].Instances[].MetadataOptions[].InstanceMetadataTags"
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado. El valor es `enabled` o `disabled`.

```
[
    "enabled"
]
```

PowerShell

Habilitación del acceso a etiquetas en metadatos de instancia durante el lanzamiento de instancias

Utilice el cmdlet New-EC2Instance y agregue el siguiente parámetro `-MetadataOptions_InstanceMetadataTags`.

```
-MetadataOptions_InstanceMetadataTags enabled
```

Habilitación del acceso a etiquetas en metadatos de instancia después del lanzamiento de instancias

Utilice el cmdlet Edit-EC2InstanceMetadataOption.

```
Edit-EC2InstanceMetadataOption `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -InstanceMetadataTags enabled
```

Comprobación de que el acceso a las etiquetas en los metadatos de instancia esté habilitado

Utilice el cmdlet Get-EC2Instance y compruebe el valor de `InstanceMetadataTags`.

```
(Get-EC2Instance `
    -
InstanceId i-1234567890abcdef0).Instances.MetadataOptions.InstanceMetadataTags.Value
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado. El valor es `enabled` o `disabled`.

```
enabled
```

Recuperar etiquetas desde los metadatos de instancia

Luego de permitir el acceso a las etiquetas de la instancia en los metadatos de la instancia, puede acceder a la categoría `tags/instance` desde los metadatos de la instancia. Para obtener más información, consulte Acceso a los metadatos de instancia de una instancia de EC2.

IMDSv2

Linux

Ejecute el siguiente comando desde la instancia de Linux para enumerar todas las claves de etiquetas de la instancia.

```
TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-
token-ttl-seconds: 21600"` \
    && curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/
meta-data/tags/instance
```

En este ejemplo, se recibe el valor de una clave que se obtuvo en el ejemplo anterior. La solicitud IMDSv2 usa el token almacenado creado mediante el comando del ejemplo anterior. El token no debe estar vencido.

```
curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-data/tags/instance/tag-key
```

Windows

Ejecute el siguiente cmdlet desde la instancia de Windows para enumerar todas las claves de etiquetas de la instancia.

```
$token = Invoke-RestMethod `
    -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds" = "21600"} `
    -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/api/token
```

```
Invoke-RestMethod `
    -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} `
    -Method GET -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/tags/instance
```

En este ejemplo, se recibe el valor de una clave que se obtuvo en el ejemplo anterior. La solicitud IMDSv2 usa el token almacenado creado mediante el comando del ejemplo anterior. El token no debe estar vencido.

```
Invoke-RestMethod `
    -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} `
    -Method GET -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/tags/instance/tag-key
```

IMDSv1

Linux

Ejecute el siguiente comando desde la instancia de Linux para enumerar todas las claves de etiquetas de la instancia.

```
curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/tags/instance
```

En este ejemplo, se recibe el valor de una clave que se obtuvo en el ejemplo anterior.

```
curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/tags/instance/tag-key
```

Windows

Ejecute el siguiente cmdlet desde la instancia de Windows para enumerar todas las claves de etiquetas de la instancia.

```
Invoke-RestMethod -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/tags/instance
```

En este ejemplo, se recibe el valor de una clave que se obtuvo en el ejemplo anterior.

```
Invoke-RestMethod -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/tags/instance/tag-key
```

Deshabilitación del acceso a etiquetas en los metadatos de la instancia

Puede deshabilitar el acceso a las etiquetas de instancia desde los metadatos de la instancia. No es necesario deshabilitar el acceso a las etiquetas de instancia en los metadatos de instancia durante el lanzamiento porque está desactivado de forma predeterminada.

Console

Deshabilitación del acceso a etiquetas en los metadatos de la instancia

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione una instancia y, a continuación, elija Actions (Acciones), Instance settings (Configuración de la instancia), Allow tags in instance metadata (Permitir etiquetas en metadatos de instancia).
4. Para desactivar el acceso a las etiquetas de los metadatos de instancia, desactive la casilla Permitir.
5. Seleccione Save.

AWS CLI

Deshabilitación del acceso a etiquetas en los metadatos de la instancia

Utilice el siguiente comando modify-instance-metadata-options.

```
aws ec2 modify-instance-metadata-options \
```

```
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --instance-metadata-tags disabled
```

PowerShell

Deshabilitación del acceso a etiquetas en los metadatos de la instancia

Utilice el cmdlet Edit-EC2InstanceMetadataOption.

```
Edit-EC2InstanceMetadataOption `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -InstanceMetadataTag disabled
```

Cuotas de servicio de Amazon EC2

Cuando cree su Cuenta de AWS, estableceremos cuotas predeterminadas (también denominadas "límites") en sus recursos de AWS por regiones. Si intenta superar la cuota de un recurso, se producirá un error en la solicitud. Por ejemplo, hay un número máximo de vCPU de Amazon EC2 que puede aprovisionar para instancias bajo demanda en una región. Si intenta iniciar una instancia en una región y esta solicitud provoca que su uso supere esta cuota, se producirá un error en la solicitud. Si esto ocurre, puede reducir el uso de recursos o solicitar un aumento de cuota.

La consola de Service Quotas es una ubicación central donde puede ver y administrar sus cuotas de servicios de AWS y solicitar un aumento de cuota para muchos de los recursos que utiliza. Utilice la información sobre las cuotas que proporcionamos para administrar la infraestructura de AWS. Planifique la solicitud del aumento de las cuotas antes del momento en que lo necesite.

Documentación sobre cuotas relacionada

- Puntos de conexión y cuotas de Amazon EC2
- Cuotas de tipos de instancias de Amazon EC2
- Cuotas para Amazon EBS
- Cuotas de Amazon VPC

Visualización de las cuotas actuales

Puede ver las cuotas de cada región mediante la consola de Service Quotas.

Visualización de las cuotas actuales desde la consola de Service Quotas

1. Abra la consola de Service Quotas en https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/.
2. Desde la barra de navegación (parte superior de la pantalla), seleccione una región.
3. En el panel Administrar cuotas, selecciona un servicio; por ejemplo, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Elija Visualización de las cuotas.
4. Utilice el campo de filtro para filtrar la lista por nombre de recurso. Por ejemplo, ingrese **`On-Demand`** para localizar las cuotas de las instancias bajo demanda.
5. Para ver más información, elija el nombre de la cuota para abrir la página de detalles de la cuota.

Solicitar un aumento

Puede solicitar un aumento de la cuota para cada región.

Para solicitar un aumento, visite la Consola de Service Quotas.

1. Abra la consola de Service Quotas en https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/.
2. Desde la barra de navegación (parte superior de la pantalla), seleccione una región.
3. Utilice el campo de filtro para filtrar la lista por nombre de recurso. Por ejemplo, ingrese **`On-Demand`** para localizar las cuotas de las instancias bajo demanda.
4. Si la cuota es ajustable, selecciónela y elija Solicitar aumento de cuota.
5. En Cambiar valor de cuota, ingrese el nuevo valor.
6. Seleccione Solicitar.
7. Para ver las solicitudes pendientes o resueltas recientemente, elija Panel en el panel de navegación. Para las solicitudes pendientes, seleccione el estado de la solicitud para abrir la recepción de solicitud. El estado inicial de una solicitud es Pendiente. Después de que el estado cambie a Cuota solicitada, verá el número de caso con Soporte. Elija el número de caso para abrir el ticket para su solicitud.

Para obtener más información, incluida la forma de utilizar la AWS CLI o los SDK o para solicitar un aumento de cuota, consulte Solicitud de un aumento de cuota en la Guía del usuario de Service Quotas.

Restricción en el correo electrónico enviado a través del puerto 25

De forma predeterminada, Amazon EC2 solo permite el tráfico saliente a través del puerto 25 a direcciones IPv4 privadas. El tráfico a través del puerto 25 está bloqueado para las direcciones IPv4 e IPv6 públicas.

Puede solicitar que se elimine esta restricción. Para obtener más información, consulte ¿Cómo puedo eliminar la restricción en el puerto 25 de mi instancia de Amazon EC2 o de la función de Lambda?

Esta restricción no se aplica al tráfico saliente enviado por el puerto 25 destinado a:

- Direcciones IP en el bloque de CIDR principal de la VPC en la que existe la interfaz de red de origen.
- Direcciones IP en los CIDR definidos en RFC 1918, RFC 6598 y RFC 4193.

Supervisión de los recursos de Amazon EC2

La supervisión es un aspecto importante del mantenimiento de la fiabilidad, la disponibilidad y el rendimiento de las instancias de Amazon EC2 y las soluciones de AWS. Es conveniente recopilar datos de monitoreo de todas las partes de las soluciones de AWS para que sea más sencillo depurar un error que se produce en distintas partes del código, en caso de que ocurra.

AWS proporciona varias herramientas que puede usar para monitorear Amazon EC2. Los paneles de consola de Amazon EC2 y de CloudWatch proporcionan una vista rápida del entorno de Amazon EC2. Además, facilitamos lo siguiente:

- Comprobaciones de estado del sistema: supervise los sistemas de AWS necesarios para utilizar la instancia y garantiza que funcionan correctamente. Estas comprobaciones detectan problemas con la instancia que requieren la intervención de AWS para su reparación. Cuando una comprobación de estado del sistema da error, puede elegir entre esperar a que AWS corrija el problema o solucionarlo manualmente (por ejemplo: al parar y reiniciar la instancia, o bien, al finalizar y reemplazar una instancia). Entre los ejemplos de problemas que provocan errores en las comprobaciones de estado del sistema se incluyen:
  - Pérdida de conectividad de red
  - Pérdida de potencia del sistema
  - Problemas de software en el host físico
  - Problemas de hardware en el host físico que afectan a la accesibilidad a la red

  Para obtener más información, consulte Comprobaciones de estado de las instancias de Amazon EC2.
- Comprobaciones de estado de la instancia: supervise la configuración de software y de red de la instancia individual. Estas comprobaciones detectan problemas que requieren su implicación para la reparación. Cuando una comprobación de estado de instancias da error, por lo general, deberá resolver el problema manualmente (por ejemplo, reiniciando la instancia o efectuando modificaciones en el sistema operativo). Entre los ejemplos de problemas que pueden provocar errores en las comprobaciones de estado de la instancia se incluyen:
  - Error de las comprobaciones de estado del sistema
  - Configuración de red o de inicio incorrecta
  - Memoria agotada
  - Sistema de archivos dañado

- Kernel incompatible

  Para obtener más información, consulte Comprobaciones de estado de las instancias de Amazon EC2.

- Alarmas de Amazon CloudWatch: vigile una única métrica durante el período que usted especifique y realice una o más acciones según el valor de la métrica relativo a un determinado umbral durante varios períodos. La acción es una notificación que se envía a un tema de Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) o a una política de Amazon EC2 Auto Scaling. Las alarmas invocan acciones únicamente para los cambios de estado prolongados. Las alarmas de CloudWatch no invocarán acciones tan solo por tener un estado determinado; es necesario que el estado haya cambiado y se mantenga durante un número específico de periodos. Para obtener más información, consulte Monitorear las instancias con CloudWatch.
- Eventos de Amazon EventBridge: automatice los servicios de AWS y responda automáticamente a los eventos del sistema. Los eventos de los servicios de AWS llegan a EventBridge prácticamente en tiempo real y puede especificar acciones automatizadas para cuando un evento coincide con una de las reglas que ha escrito. Para obtener más información, consulte the section called “Establezca automatizaciones con EventBridge”.
- Registros de AWS CloudTrail: capture información detallada sobre las llamadas realizadas a la API de Amazon EC2 y almacénelas como archivos de registro en Amazon S3. Puede utilizar los registros de CloudTrail para determinar qué llamadas se han efectuado, la dirección IP de origen de la que procede la llamada, quién la ha realizado y cuándo se ha realizado. Para obtener más información, consulte the section called “Registro de llamadas a la API mediante CloudTrail”.
- Agente de CloudWatch: recopila registros y métricas de nivel de sistema tanto desde hosts como invitados en las instancias de EC2 y servidores en las instalaciones. Para obtener más información, consulte Recopilación de métricas y registros de instancias Amazon EC2 y servidores locales con el agente de CloudWatch en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch.

Supervisar el estado de las instancias de Amazon EC2

Se puede monitorizar el estado de las instancias mediante la visualización de comprobaciones de estado y eventos programados para las instancias.

Una comprobación de estado le ofrece la información que resulta de las comprobaciones automatizadas realizadas por Amazon EC2. Estas comprobaciones automatizadas detectan si hay problemas específicos que afecten a sus instancias. La información de comprobación de

estado, junto con los datos proporcionados por Amazon CloudWatch, le ofrecen visibilidad operativa detallada de cada una de las instancias.

También puede ver el estado de eventos específicos que están programados para las instancias. El estado de os eventos proporcionan información acerca de las próximas actividades planificadas para sus instancias, como rearranque o retirada. También proporcionan la hora de inicio y fin planificadas de cada evento.

Contenido

- Comprobaciones de estado de las instancias de Amazon EC2
- Comprobaciones de estado de la aplicación
- Eventos de cambio de estado de instancias de Amazon EC2
- Eventos programados para las instancias de Amazon EC2

Comprobaciones de estado de las instancias de Amazon EC2

Con las comprobaciones de estado, puede determinar rápidamente si hay problemas que pudieran impedir a las instancias ejecutar sus aplicaciones. Amazon EC2 ofrece cuatro tipos de comprobaciones de estado: sistema, instancia, EBS asociado y aplicación. Amazon EC2 administra las comprobaciones de estado del sistema, la instancia y el EBS asociado, y se ejecutan automáticamente en todas las instancias. Las comprobaciones del estado de las aplicaciones son opcionales y supervisan las respuestas HTTP o HTTPS de las aplicaciones que se ejecutan en sus instancias. Puede ver los resultados de todas las comprobaciones de estado en la consola de Amazon EC2, en AWS CLI o en los AWS SDK.

Las comprobaciones de estado se realizan cada minuto y devuelven un estado de aprobación o error. Si se superan todas las comprobaciones, el estado general de la instancia es OK (CORRECTO). Si no se supera una o varias comprobaciones, el estado general es impaired (deteriorado). Amazon EC2 administra las comprobaciones de estado del sistema, la instancia y el EBS asociado, y no se pueden deshabilitar ni eliminar. Las comprobaciones del estado de las aplicaciones son opcionales; usted mismo las crea, asocia y administra.

Cuando no se supera una comprobación de estado, la métrica de CloudWatch correspondiente a las comprobaciones de estado aumenta. Para obtener más información, consulte Métricas de comprobación de estado. Puede utilizar estas métricas para crear alarmas de CloudWatch que se activen en función del resultado de las comprobaciones de estado. Por ejemplo, puede crear una alarma que le advierta si las comprobaciones de estado fallan en una instancia específica. Para

obtener más información, consulte Cree alarmas de CloudWatch para las instancias de Amazon EC2 que no superen las comprobaciones de estado..

También puede crear una alarma de Amazon CloudWatch que monitorice una instancia Amazon EC2 y recupere automáticamente la instancia si su estado se deteriora debido a un problema subyacente. Para obtener más información, consulte Recuperación automática de instancia.

Contenido

- Tipos de comprobaciones de estado
- Ver comprobaciones de estado de las instancias de Amazon EC2
- Cree alarmas de CloudWatch para las instancias de Amazon EC2 que no superen las comprobaciones de estado.

Tipos de comprobaciones de estado

Hay cuatro tipos de comprobaciones de estado.

- Comprobaciones de estado de sistemas
- Comprobaciones de estado de instancias
- Comprobaciones de estado de EBS adjuntas
- Comprobaciones de estado de la aplicación

Comprobaciones de estado de sistemas

Las comprobaciones de estado del sistema monitorean los sistemas de AWS en los que se ejecuta la instancia. Estas comprobaciones detectan problemas subyacentes con la instancia que requieren la intervención de AWS para su reparación. Cuando una comprobación de estado de sistemas falla, puede elegir esperar a que AWS repare el problema o puede resolverlo por su cuenta. En el caso de las instancias respaldadas por Amazon EBS, puede detener e iniciar la instancia usted mismo, lo que en la mayoría de los escenarios hace que la instancia migre a un nuevo host. Para instancias respaldadas por un almacén de instancias (compatibles solo con instancias de Linux), puede terminar y reemplazar la instancia. Tenga en cuenta que los volúmenes del almacén de instancias son efímeros y que todos los datos se pierden cuando se detiene la instancia.

A continuación se muestran ejemplos de problemas que pueden provocar errores en las comprobaciones de estado del sistema:

- Pérdida de conectividad de red
- Pérdida de potencia del sistema
- Problemas de software en el host físico
- Problemas de hardware en el host físico que afectan a la accesibilidad a la red

Si se produce un error en la comprobación del estado de un sistema, aumentamos la métrica StatusCheckFailed_System.

instancias Bare Metal

Si realiza un reinicio en una instancia de Bare Metal, la comprobación del estado del sistema podría devolver temporalmente un estado de error. Cuando la instancia esté disponible, la comprobación de estado del sistema debería devolver un estado de aprobado.

Comprobaciones de estado de instancias

Comprobaciones de estado de instancias: supervise la conectividad de la red y el software de la instancia individual. Amazon EC2 verifica el estado de la instancia mediante el envío de una solicitud del protocolo de resolución de direcciones (ARP) a la interfaz de red (NIC). Estas comprobaciones detectan problemas que requieren su implicación para la reparación. Cuando una comprobación de estado de instancias falla, debe resolver el problema por sí mismo (por ejemplo, reiniciando la instancia o realizando cambios en la configuración de la instancia).

> **Note**
>
> Las distribuciones de Linux recientes que utilizan `systemd-networkd` para la configuración de red pueden informar sobre las comprobaciones de estado de forma diferente a las distribuciones anteriores. Durante el proceso de arranque, este tipo de red puede iniciarse antes y, posiblemente, terminar antes que otras tareas de inicio, lo que también puede afectar al estado de la instancia. Las comprobaciones de estado que dependen de la disponibilidad de la red pueden informar un estado correcto antes de que se completen otras tareas.

A continuación se muestran ejemplos de problemas que pueden provocar errores en las comprobaciones de estado de la instancia:

- Error de las comprobaciones de estado del sistema

- Configuración de red o de inicio incorrecta
- Memoria agotada
- Sistema de archivos dañado
- Kernel incompatible
- Durante un reinicio, la comprobación del estado de una instancia puede indicar un error hasta que la instancia vuelva a estar disponible.

Si se produce un error en la comprobación del estado de una instancia, incrementamos la métrica StatusCheckFailed_Instance.

instancias Bare Metal

Si realiza un reinicio en una instancia de Bare Metal, la comprobación del estado de la instancia podría devolver temporalmente un estado de error. Cuando la instancia esté disponible, la comprobación de estado de la instancia debería devolver un estado de aprobado.

Comprobaciones de estado de EBS adjuntas

Las comprobaciones de estado de EBS adjuntas supervisan si se puede acceder a los volúmenes de Amazon EBS adjuntos a una instancia y completar operaciones de E/S. La métrica `StatusCheckFailed_AttachedEBS` es un valor binario que indica que hay problemas si uno o varios de los volúmenes de EBS adjuntos a la instancia no pueden completar las operaciones de E/S. Estas comprobaciones de estado detectan problemas subyacentes en la computación o la infraestructura de Amazon EBS. Si la métrica de comprobación de estado de EBS adjunta falla, puede esperar a que AWS resuelva el problema o tomar medidas, como reemplazar los volúmenes afectados o detener y reiniciar la instancia.

A continuación se muestran ejemplos de problemas que pueden provocar errores en las comprobaciones de estado de EBS adjuntas:

- Problemas de hardware o software en los subsistemas de almacenamiento subyacentes a los volúmenes de EBS
- Problemas de hardware en el host físico que afectan a la accesibilidad de los volúmenes de EBS
- Problemas de conectividad entre la instancia y los volúmenes de EBS

Puede usar la métrica `StatusCheckFailed_AttachedEBS` para ayudar a mejorar la resiliencia de su carga de trabajo. Puede utilizar esta métrica para crear alarmas de Amazon CloudWatch

que se activen en función del resultado de la comprobación de estado. Por ejemplo, puede realizar una conmutación por error en una instancia secundaria o una zona de disponibilidad si detecta un impacto prolongado. Como alternativa, puede supervisar el rendimiento de E/S de cada volumen adjunto mediante las métricas de EBS de CloudWatch para detectar y reemplazar el volumen dañado. Si la comprobación del estado de EBS indica un deterioro y su carga de trabajo no está conduciendo E/S a ningún volumen EBS adjunto a su instancia, puede detener e iniciar la instancia para moverla a un nuevo host. Esto puede resolver los problemas subyacentes del host que afectan a la accesibilidad de los volúmenes de EBS. Para obtener más información, consulte Métricas de Amazon CloudWatch para Amazon EBS.

También puede configurar sus grupos de Amazon EC2 Auto Scaling para detectar errores de comprobación de estado de EBS adjunto y, a continuación, sustituir la instancia afectada por una nueva. Para obtener más información, consulte el tema Monitor and replace Auto Scaling instances with impaired Amazon EBS volumes en la Guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling.

> **Note**
>
> La métrica de comprobación de estado de EBS adjunta solo está disponible para las instancias Nitro.

Comprobaciones de estado de la aplicación

Utilice las comprobaciones de estado de las aplicaciones para supervisar la accesibilidad de la red y la disponibilidad de las aplicaciones que se ejecutan en sus instancias de Amazon EC2. Con las comprobaciones del estado de las aplicaciones, puede supervisar las respuestas HTTP y HTTPS a nivel de la aplicación. Las comprobaciones del estado de las aplicaciones se ejecutan solo en las instancias a las que las asocie.

Configure cada comprobación de estado de la aplicación para solicitar una ruta HTTP en el punto de conexión de la aplicación y definir los códigos de respuesta que indican una respuesta correcta.

Puede suprimir las comprobaciones de estado de las aplicaciones durante los reinicios o implementaciones para evitar errores de falsos positivos durante el tiempo de inactividad previsto. Para obtener más información, consulte Gestión de la implementación, la aplicación de parches in situ y las sustituciones.

A continuación se muestran ejemplos de problemas que pueden provocar errores en las comprobaciones de estado de la aplicación:

- El proceso de la aplicación se bloqueó o dejó de responder
- La aplicación devolvió un código de respuesta HTTP que indica un error interno del servicio de la aplicación u otro problema
- No se puede acceder al puerto de la aplicación
- Un problema de software o hardware subyacente ha provocado que la instancia falle y deje de responder

Si se produce un error en la comprobación de estado de una aplicación, aumentamos la métrica `StatusCheckFailed_Application`.

Para obtener información sobre la configuración de las comprobaciones de estado de las aplicaciones, consulte Comprobaciones de estado de la aplicación.

Ver comprobaciones de estado de las instancias de Amazon EC2

Si la instancia tiene una comprobación de estado fallida, normalmente debe solucionar el problema por su cuenta (por ejemplo: al reiniciar la instancia o realizar cambios en la configuración de la instancia). Para solucionar usted mismo los errores de comprobación de estado del sistema o la instancia, consulte Solución de problemas de las instancias de Amazon EC2 para Linux con comprobaciones de estado no superadas.

Console

Para ver comprobaciones de estado

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. En la página Instances (Instancias), en la columna Status Checks (Comprobaciones de estado), se indica el estado operativo de cada instancia.
4. Para ver el estado de una instancia específica, seleccione la instancia y, a continuación, elija la pestaña Estado y alarmas.
5. Para revisar las métricas de CloudWatch sobre las comprobaciones de estado, en la pestaña Estado y alarmas, amplíe Métricas para ver los gráficos de las siguientes métricas:

   - Comprobación de estado no superada para el sistema
   - Comprobación de estado no superada para la instancia
   - No se pudo comprobar el estado del EBS adjunto

- No se pudo comprobar el estado de la aplicación

Para obtener más información, consulte the section called “Métricas de comprobación de estado”.

AWS CLI

Para ver comprobaciones de estado

Utilice el comando describe-instance-status.

Ejemplo: Obtener el estado de todas las instancias en ejecución

```
aws ec2 describe-instance-status
```

Ejemplo: Obtener el estado de todas las instancias

```
aws ec2 describe-instance-status --include-all-instances
```

Ejemplo: Obtener el estado de una sola instancia en ejecución

```
aws ec2 describe-instance-status --instance-ids i-1234567890abcdef0
```

Ejemplo: Obtener todas las instancias con un estado de `impaired`

```
aws ec2 describe-instance-status \
--filters Name=instance-status.status,Values=impaired
```

PowerShell

Para ver comprobaciones de estado

Utilice el comando Get-EC2InstanceStatus.

Ejemplo: Obtener el estado de todas las instancias en ejecución

```
Get-EC2InstanceStatus
```

Ejemplo: Obtener el estado de todas las instancias

```
Get-EC2InstanceStatus -IncludeAllInstance $true
```

Ejemplo: Obtener el estado de una sola instancia en ejecución

```
Get-EC2InstanceStatus -InstanceId i-1234567890abcdef0
```

Ejemplo: Obtener todas las instancias con un estado de `impaired`

```
Get-EC2InstanceStatus \
-Filter @{Name="instance-status.status"; Values="impaired"}
```

Cree alarmas de CloudWatch para las instancias de Amazon EC2 que no superen las comprobaciones de estado.

Puede utilizar las métricas de comprobación de estado para crear alarmas de CloudWatch que le avisen cuando una instancia no haya superado la comprobación de estado.

Las comprobaciones de estado y las alarmas de comprobación de estado pueden mostrar temporalmente un estado de datos insuficientes si faltan puntos de datos de las métricas. Aunque es poco frecuente, esto puede ocurrir cuando se produce una interrupción en los sistemas de generación de informes de las métricas, incluso cuando una instancia está en buen estado. Le recomendamos que trate este estado como datos faltantes en lugar de un fallo en la comprobación del estado o una infracción de alarma. Esto es especialmente importante cuando se toman acciones de detención, terminación, reinicio o recuperación de la instancia como respuesta.

Console

En este ejemplo, se configura una alarma que envía una notificación cuando una instancia no supera una comprobación de estado. Opcionalmente, puede detener, terminar o recuperar la instancia.

Para crear una alarma de comprobación de estado

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione la instancia, elija la pestaña Status Checks (Comprobaciones de estado), seleccione Actions (Acciones) y haga clic en Create status check alarm (Crear alarma de comprobación de estado).

4. En la página Manage CloudWatch alarms (Administrar alarmas de CloudWatch), en Add or edit alarm (Agregar o editar alarma), elija Create an alarm (Crear una alarma).
5. En Alarm notification (Notificación de alarma), active la opción para configurar las notificaciones de Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS). Seleccione un tema de Amazon SNS existente o escriba un nombre para crear un nuevo tema.

   Si agrega una dirección de email a la lista de destinatarios o crea un nuevo tema, Amazon SNS envía un email de confirmación a cada nueva dirección. Cada destinatario debe seleccionar el enlace de confirmación en el correo electrónico. Solo las direcciones confirmadas reciben notificaciones de alerta.
6. En Alarm action (Acción de la alarma), active la opción para especificar la acción que debe llevarse a cabo cuando se active la alarma. Seleccione la acción.
7. En Alarm thresholds (Umbrales de alarma), especifique la métrica y los criterios para la alarma.

   Puede dejar la configuración predeterminada de Agrupar muestras por (Promedio) y Tipo de datos para la muestra (Comprobación de estado fallida: cualquiera) o bien cambiarla para que se adapte a sus necesidades.

   En Consecutive Period (Periodo consecutivo), establezca el número de periodos a evaluar y, en Period (Periodo), especifique la duración del periodo de evaluación antes de que se active la alarma y se envíe un correo electrónico.
8. (Opcional) En Sample metric data (Muestrear datos de métrica), elija Add to dashboard (Agregar al panel).
9. Seleccione Crear.

Si necesita cambiar a una alarma de estado de instancia, puede editarla.

Para editar una alarma de comprobación de estado

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione la instancia y elija Actions (Acciones), Monitoring (Monitoreo), Manage CloudWatch alarms (Administrar alarmas de CloudWatch).
4. En la página Manage CloudWatch alarms (Administrar alarmas de CloudWatch), en Add or edit alarm (Agregar o editar alarma), elija Edit an alarm (Editar una alarma).

5. En Search for alarm (Buscar alarma), elija la alarma.
6. Cuando termine de realizar los cambios, elija Update (Actualizar).

AWS CLI

En el siguiente ejemplo, la alarma publica una notificación a un tema de SNS cuando la instancia no supera la comprobación de instancia o la comprobación de estado de sistema durante al menos dos periodos consecutivos. La metríca de CloudWatch utilizada es `StatusCheckFailed`.

Para crear una alarma de comprobación de estado

1. Seleccione un tema de SNS existente o cree uno nuevo. Para obtener más información, consulte Acceso a Amazon SNS en la AWS CLI en la Guía del usuario de AWS Command Line Interface.
2. Utilice el siguiente comando list-metrics para ver las métricas de Amazon CloudWatch disponibles para Amazon EC2:

```
aws cloudwatch list-metrics --namespace AWS/EC2
```

3. Use el siguiente comando put-metric-alarm para crear la alarma:

```
aws cloudwatch put-metric-alarm \
    --alarm-name StatusCheckFailed-Alarm-for-i-1234567890abcdef0 \
    --metric-name StatusCheckFailed \
    --namespace AWS/EC2 \
    --statistic Maximum \
    --dimensions Name=InstanceId,Value=i-1234567890abcdef0 \
    --unit Count \
    --period 300 \
    --evaluation-periods 2 \
    --threshold 1 \
    --comparison-operator GreaterThanOrEqualToThreshold \
    --alarm-actions arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:my-sns-topic
```

El periodo del intervalo de tiempo, en segundo, durante el que se recopilan métricas de Amazon CloudWatch. Este ejemplo utiliza 300, que es igual a 60 segundos multiplicados por 5 minutos. El periodo de evaluación es el número de periodos consecutivos durante los que se debe comparar el valor de la métrica con el umbral. En este ejemplo se utiliza 2. Las acciones de alarma son las acciones que se realizan cuando se activa esta alarma.

PowerShell

Para crear una alarma de comprobación de estado

Utilice el cmdlet Write-CWMetricAlarm de la siguiente manera para publicar notificaciones en un tema de SNS cuando la instancia no supera las comprobaciones de estado durante al menos dos periodos consecutivos.

```
Write-CWMetricAlarm `
    -AlarmName "StatusCheckFailed-Alarm-for-i-1234567890abcdef0" `
    -MetricName "StatusCheckFailed" `
    -Namespace "AWS/EC2" `
    -Statistic "Maximum" `
    -Dimension @{Name="InstanceId"; Values="i-1234567890abcdef0"} `
    -Unit "Count" `
    -Period 300 `
    -EvaluationPeriod 2 `
    -Threshold 1 `
    -ComparisonOperator "GreaterThanOrEqualToThreshold" `
    -AlarmAction "arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:my-sns-topic"
```

El periodo del intervalo de tiempo, en segundo, durante el que se recopilan métricas de Amazon CloudWatch. Este ejemplo utiliza 300, que es igual a 60 segundos multiplicados por 5 minutos. El periodo de evaluación es el número de periodos consecutivos durante los que se debe comparar el valor de la métrica con el umbral. En este ejemplo se utiliza 2. Las acciones de alarma son las acciones que se realizan cuando se activa esta alarma.

Comprobaciones de estado de la aplicación

Las comprobaciones de estado de las aplicaciones permiten supervisar el rendimiento y el estado de las aplicaciones que se ejecutan en Amazon EC2. Con las comprobaciones de estado de las aplicaciones, puede detectar los problemas de estado y responder a ellos mediante la supervisión de las aplicaciones a través de rutas y puertos configurables. Por ejemplo, puede utilizar las comprobaciones de estado de las aplicaciones para confirmar que el servidor web escucha en el puerto esperado y acepta nuevas conexiones.

Las comprobaciones de estado de las aplicaciones supervisan las respuestas HTTP y HTTPS de las aplicaciones en rutas y puertos configurables. Se ejecutan cada 60 segundos y se integran con Amazon EC2 Auto Scaling, de modo que puede automatizar la sustitución de instancias cuyas aplicaciones estén dañadas.

Contenido

- Cómo funcionan las comprobaciones de estado de las aplicaciones
- Comience a utilizar comprobaciones de estado de las aplicaciones
- Opciones de configuración
- Configuración predeterminada
- Integración de Amazon EC2 Auto Scaling
- Gestión de la implementación, la aplicación de parches in situ y las sustituciones
- Cómo probar una nueva comprobación de estado de la aplicación
- Redes avanzadas
- Prácticas recomendadas
- Solución de problemas
- Cómo supervisar las comprobaciones de estado de la aplicación
- Seguridad y permisos
- Precios
- Cuotas

Cómo funcionan las comprobaciones de estado de las aplicaciones

Las comprobaciones de estado de las aplicaciones envían solicitudes HTTP o HTTPS a un punto de conexión que escucha en un puerto de red de la instancia cada 60 segundos. AWS compara el código de respuesta con el comparador de códigos de estado que configuró. La comprobación se marca como defectuosa después de varias solicitudes fallidas consecutivas y vuelve a estar en buen estado luego de varias solicitudes correctas consecutivas. Ambos recuentos son 2 de forma predeterminada y son configurables. Para obtener más información, consulte Umbrales de evaluación.

> **Note**
>
> Las comprobaciones de estado de la aplicación envían la solicitud de comprobación de estado a través de HTTP/2.
> La comprobación del protocolo HTTPS no valida el certificado del servidor.

Durante un reinicio, las comprobaciones de estado de las aplicaciones indican un error hasta que la instancia vuelva a estar disponible, ya que la aplicación no puede responder a las solicitudes de comprobación de estado mientras el sistema operativo se está reiniciando.

Arquitectura de redes

Las comprobaciones de estado de las aplicaciones se originan en el servicio de comprobaciones de estado de las aplicaciones de Amazon EC2. Para llegar a sus instancias, AWS crea una interfaz de red elástica (ENI) administrada en su VPC. AWS crea una ENI por combinación de subred de origen y grupo de seguridad que tenga instancias asociadas. AWS crea la ENI administrada cuando una comprobación de estado de una aplicación requiere por primera vez esa combinación y la elimina cuando no hay ninguna otra comprobación de estado de la aplicación que la requiera. La ENI administrada no se tiene en cuenta para el límite de ENI de la instancia, pero sí para la cuota de interfaces de red por región de su cuenta, que se aplica por zona de disponibilidad. Para obtener más información, consulte Cuotas de VPC de Amazon.

Por defecto, Amazon EC2 oculta estas interfaces de red administradas de la consola y las operaciones de la lista de API para las cuentas que no tenían recursos administrados antes de que esta configuración estuviera disponible. Para cambiar su visibilidad, consulte Configuración de visibilidad de recursos administrada.

AWS crea una interfaz de red administrada para cada combinación de subred de origen y grupo de seguridad de las instancias asociadas. La cantidad de interfaces administradas aumenta con la cantidad de combinaciones distintas de subredes y grupos de seguridad que utilizan las instancias supervisadas. La consolidación de las instancias supervisadas en menos combinaciones de subredes y grupos de seguridad reduce la cantidad de interfaces administradas. Por ejemplo, 200 instancias distribuidas en 2 subredes que utilizan un único grupo de seguridad producen 2 interfaces administradas. Las mismas 200 instancias que utilizan 3 grupos de seguridad en esas 2 subredes producen hasta 6 interfaces administradas. Cada interfaz corresponde a una combinación de subred y grupo de seguridad.

Las comprobaciones de estado de las aplicaciones llegan a sus instancias desde un punto de observación privado dentro de su VPC. El alcance describe el origen de la comprobación, no una propiedad de la dirección IP de la instancia. AWS crea la ENI administrada en una subred de la VPC y llega a la instancia a través de la ruta de red privada.

Con las rutas de red administradas de AWS, el tráfico de comprobación de estado se origina en las instancias de Amazon EC2 administradas de AWS en la misma zona de disponibilidad que la instancia de destino (o en la zona de disponibilidad principal para los destinos de la zona local). El

tráfico pasa por la red interna de AWS y no pasa por la red pública de Internet. Para obtener más información, consulte Preguntas frecuentes sobre Amazon VPC en la página web de Amazon Web Services.

Con las rutas de red administradas por el cliente, usted elige las subredes de origen para realizar comprobaciones desde una zona de disponibilidad distinta de la de destino. Para obtener más información, consulte the section called “Supervisión entre zonas de disponibilidad”.

Rutas de red administradas de AWS y administradas por el cliente

Las comprobaciones de estado de las aplicaciones admiten dos modos de incorporación que determinan quién selecciona las subredes y los grupos de seguridad de origen para la ENI de comprobación de estado, y las subredes y los grupos de seguridad de destino para las instancias de destino.

Rutas de red administradas de AWS

AWS selecciona las subredes y los grupos de seguridad de origen para la ENI de comprobación de estado, y las subredes y los grupos de seguridad de destino para las instancias de destino.

Rutas de red administradas por el cliente

Debe especificar las subredes y los grupos de seguridad de origen para la ENI de comprobación de estado, y las subredes y los grupos de seguridad de destino para las instancias de destino.

Utilice rutas de red administradas por el cliente cuando necesite controlar de qué subredes y grupos de seguridad se origina el tráfico de comprobación de estado, por ejemplo, cuando su VPC tiene una segmentación de red estricta, reglas de firewall o requisitos de cumplimiento que restringen las fuentes que pueden llegar a los puntos de conexión de la aplicación.

Para elegir el modo, debe incluir u omitir el parámetro `--health-check-paths` en el comando de creación. Si omite el parámetro `--health-check-paths`, AWS selecciona las subredes de origen y destino y los grupos de seguridad (rutas de red administradas de AWS). Si incluye el parámetro `--health-check-paths`, los administra usted (rutas de red administradas por el cliente).

Versión de IP

Cada comprobación de estado de la aplicación está asociada a una única versión IP (IPv4 o IPv6). Para supervisar una instancia a través de IPv4 e IPv6, cree dos comprobaciones de estado de la aplicación independientes y asócielas a la instancia.

Las comprobaciones de IPv4 e IPv6 llegan a la instancia desde la VPC.

Valores de estado de comprobación

Cada comprobación individual notifica uno de los siguientes estados:

- `passed`: la comprobación se completó correctamente
- `failed`: la comprobación no se ha superado La respuesta incluye el código de estado HTTP devuelto por la aplicación. Para obtener una guía de interpretación y corrección, consulte Solución de problemas.
- `initializing`: la comprobación aún no ha completado su primera evaluación
- `insufficient-data`: la comprobación no recibió datos suficientes para determinar un resultado
- `not-applicable`: la comprobación no está asociada a la instancia

El estado general de la aplicación registrado para la instancia agrega todos los resultados de las comprobaciones individuales. El estado general es uno de los siguientes:

- `ok`: se aprobaron todas las comprobaciones
- `impaired`: una o más comprobaciones fallaron
- `initializing`: una o más comprobaciones aún no han completado su primera evaluación
- `insufficient-data`: una o más comprobaciones indican datos insuficientes
- `not-applicable`: se excluyen de la agregación todas las comprobaciones de estado de las aplicaciones asociadas
- `suppressed`: la evaluación de la comprobación de estado de la aplicación está suprimida para la instancia

Agregación

Puede marcar cada comprobación de estado de la aplicación como incluida o excluida del estado general de la instancia. Por defecto, una comprobación está `included`.

`included`

La comprobación contribuye al estado general de la instancia y Amazon EC2 Auto Scaling la utiliza.

`excluded`

La comprobación informa de su estado individual, pero no contribuye al estado general de la instancia, y Amazon EC2 Auto Scaling no la utiliza. Utilice esta configuración para validar una nueva comprobación en producción sin afectar el estado general ni provocar sustituciones de Amazon EC2 Auto Scaling. Este es el flujo de trabajo recomendado cuando se agrega una comprobación a una carga de trabajo de producción existente; consulte Cómo probar una nueva comprobación de estado de la aplicación.

Comience a utilizar comprobaciones de estado de las aplicaciones

Requisitos previos

Antes de crear una comprobación del estado de la aplicación, asegúrese de que dispone de lo siguiente:

- Una VPC con las instancias que desea supervisar.
- Un punto de conexión de aplicación en cada instancia que pueda responder a las solicitudes HTTP o HTTPS en el puerto y la ruta HTTP que vaya a configurar.
- Un grupo de seguridad en cada instancia de destino que permita el tráfico entrante en el puerto de comprobación desde el grupo de seguridad de origen utilizado para la comprobación de estado de la aplicación. Consulte Seguridad y permisos.

Paso 1: Configurar la aplicación de de

Configure el punto de conexión de la aplicación para que responda a las solicitudes HTTP o HTTPS en el puerto y la ruta HTTP que usted especifique al crear la comprobación. Devuelva un código de respuesta incluido en el comparador de códigos de estado para indicar que la aplicación está en buen estado.

Asegúrese de que el grupo de seguridad de la instancia de destino permita el tráfico entrante en el puerto de comprobación procedente del grupo de seguridad de origen utilizado para la comprobación de estado de la aplicación. En las rutas de red administradas, AWS proporciona el grupo de seguridad de origen al crear la comprobación. Y en las rutas de red administradas por el cliente, usted debe especificar el grupo de seguridad de origen al crear la comprobación.

Paso 2: Crear una definición de comprobación

Utilice la AWS CLI para crear una comprobación de estado de la aplicación.

Console

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, en Instancias, seleccione Comprobaciones de estado de la aplicación.
3. Seleccione Crear comprobación de estado de la aplicación.
4. En Lógica de comprobación de estado, configure lo siguiente:
   - Protocolo: elija HTTP o HTTPS.
   - Puerto: ingrese el puerto en el que escucha su aplicación.
   - Ruta (opcional): ingrese la ruta HTTP que desee solicitar, por ejemplo `/healthcheck`.
   - Versión IP: elija IPv4 o IPv6.
   - Índice de dispositivo: el índice de dispositivos de la interfaz de red que se va a comprobar. El valor predeterminado es `0`.
5. En Controles y umbrales, defina el Tiempo de espera y, si lo desea, el Comparador de códigos de estado, el Umbral de error, el Umbral de éxito y el Período de gracia de inicialización. El intervalo de comprobación está fijado en 60 segundos.
6. En Agregación, seleccione Incluido para que la verificación contribuya al estado general de la aplicación e impulse Amazon EC2 Auto Scaling, o Excluido para informar de la verificación sin que ello afecte al estado general.
7. En Rutas de comprobación de estado, mantenga No especificar rutas de red (recomendada/predeterminada) para permitir que Amazon EC2 coloque las interfaces de red de comprobación de estado en las subredes de la instancia, o seleccione Especificar rutas de red (avanzada) para definir usted mismo la subred de origen, el grupo de seguridad y los destinos.
8. (Opcional) Agregue una Etiqueta de nombre y otras Etiquetas.
9. Seleccione Crear comprobación de estado de la aplicación.

AWS CLI

Para usar rutas de red administradas de AWS, omita el parámetro `--health-check-paths` y deje que AWS seleccione las subredes y grupos de seguridad de origen y destino.

```
aws ec2 create-application-status-check \
        --protocol https \
```

```
        --port 443 \
        --path "/health" \
        --status-code-matcher "200"
```

Para usar rutas de red administradas por el cliente, incluya el parámetro `--health-check-paths`. Cada ruta de comprobación de estado contiene un origen (subred y grupo de seguridad para la ENI de comprobación de estado) y uno o más destinos (subred y grupo de seguridad para las instancias de destino).

```
aws ec2 create-application-status-check \
        --protocol https \
        --port 443 \
        --path "/health" \
        --status-code-matcher "200" \
        --health-check-paths '[{"Source":
{"SubnetId":"subnet-111","SecurityGroupId":"sg-aaa"},"Destinations":
[{"SubnetId":"subnet-222","SecurityGroupId":"sg-bbb"}]}]'
```

Paso 3: Asociar la comprobación a las instancias

Asocie la comprobación a las instancias que desea monitorizar, ya sea por ID de instancia o por etiqueta.

Console

1. En el panel de navegación, en Instancias, elija Comprobaciones de estado de la aplicación y seleccione la comprobación.
2. Seleccione Administrar asociaciones de comprobación de estado y luego elija Administrar asociaciones por ID de recurso o Administrar asociaciones por etiquetas.
3. Para asociarla a todas las instancias de un grupo de escalado automático, elija Administrar asociaciones por etiquetas e ingrese `aws:autoscaling:groupName` como clave de etiqueta y el nombre del grupo de escalado automático como valor.
4. Elija Asociar.

AWS CLI

Por ID de instancia:

```
aws ec2 associate-application-status-check \
```

```
        --application-status-check-id asc-1234567890abcdef0 \
        --instance-ids i-0123456789abcdef0
```

Por etiqueta:

```
aws ec2 associate-application-status-check \
        --application-status-check-id asc-1234567890abcdef0 \
        --target-tag-associations Key=Environment,Value=production
```

Para asociar a todas las instancias de un grupo de escalado automático, use la etiqueta de sistema `aws:autoscaling:groupName`:

```
aws ec2 associate-application-status-check \
        --application-status-check-id asc-1234567890abcdef0 \
        --target-tag-associations Key=aws:autoscaling:groupName,Value=my-asg
```

Las operaciones de asociación y desvinculación devuelven los resultados de éxito y error por instancia. Si algunas instancias no se pueden asociar (por ejemplo, porque la comprobación ya está asociada), esas instancias aparecen en los resultados fallidos con un motivo.

Paso 4: visualización de los resultados

Consulte el estado de la aplicación por instancia.

Console

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione la instancia y luego elija la pestaña Estado y alarmas.
4. En Comprobaciones de estado de la aplicación, revise el estado general y el estado individual de cada comprobación asociada.

AWS CLI

```
aws ec2 describe-application-status \
        --instance-ids i-0123456789abcdef0
```

La respuesta incluye el estado general de la aplicación y, para cada comprobación asociada, el estado de la verificación y, en el caso de las comprobaciones fallidas, el código de estado HTTP devuelto por la aplicación.

Respuesta de ejemplo:

```
{
        "ApplicationStatuses": [
            {
                "InstanceId": "i-0123456789abcdef0",
                "ApplicationStatus": {
                    "Status": "ok",
                    "Details": [
                        {
                            "ApplicationStatusCheckId": "asc-1234567890abcdef0",
                            "Status": "passed",
                            "Reason": {
                                "Code": "ResponseCodeMatched",
                                "StatusCode": 200,
                                "Protocol": "HTTP"
                            }
                        }
                    ]
                }
            }
        ]
    }
```

Para ver las definiciones de las comprobaciones (no el estado por instancia), use describe-application-status-checks. Este comando devuelve la configuración de las comprobaciones de estado de la aplicación, incluida la configuración del protocolo, el puerto, la ruta HTTP y el comparador de códigos de estado.

Opciones de configuración

Las comprobaciones de estado de las aplicaciones aceptan varios parámetros de configuración. En esta sección se explican los parámetros cuyo comportamiento no es evidente a partir del nombre del parámetro. Para ver la lista completa de parámetros y reglas de validación, consulte CreateApplicationStatusCheck y AssociateApplicationStatusCheck en la Referencia de la API de Amazon EC2.

Umbrales de evaluación

`FailureThreshold`

El número de solicitudes fallidas consecutivas antes de que la comprobación se marque como defectuosa. Valor predeterminado: 2.

`SuccessThreshold`

El número de solicitudes consecutivas correctas antes de que la comprobación vuelva a marcarse en buen estado. Valor predeterminado: 2.

`Timeout`

La cantidad de segundos que se debe esperar una respuesta antes de que la solicitud se registre como no superada. Se aplica como tiempo de espera forzado; si la aplicación no responde dentro de este período, la solicitud se registra como un error independientemente de la respuesta final. Predeterminado: 6. Rango válido: de 1 a 30.

Período de gracia de inicio

`InitializationGracePeriodSeconds`

La cantidad de segundos que se debe esperar después de que se inicie una instancia antes de que AWS empiece a evaluar la comprobación. Utilice este parámetro para que las aplicaciones tengan tiempo de empezar a escuchar antes de que comiencen las comprobaciones. Si el período de gracia es demasiado corto, Amazon EC2 Auto Scaling podría reemplazar las nuevas instancias antes de que su aplicación esté lista. Valor predeterminado: 300. Rango válido: de 1 a 600.

Alcance de IP

`IpScope`

Las comprobaciones de estado de las aplicaciones utilizan el ámbito `private`; la comprobación se lleva a cabo desde la VPC. En el caso de IPv4, esto corresponde a la dirección IP privada de la instancia. En el caso de IPv6, AWS no clasifica la dirección como pública o privada; la comprobación acepta cualquier dirección IPv6 y la evalúa desde la VPC.

Índice de dispositivos

`DeviceIndex`

El índice del dispositivo de red de la instancia que AWS evalúa para la comprobación de estado. Cámbielo cuando el dispositivo de red principal de la instancia no sea el que desea comprobar. Valor predeterminado: 0.

Las rutas de agregación, versión de IP y comprobación de estado (subredes de origen y destino y grupos de seguridad) se tratan en sus propias secciones anteriores de esta página.

Configuración predeterminada

En el caso de las rutas de red administradas de AWS, las comprobaciones de estado de las aplicaciones utilizan los siguientes valores predeterminados.

Opción	Predeterminado
Intervalo de comprobación	60 segundos (fijo; no configurable)
Failure threshold	2 errores consecutivos
Umbral de éxito	2 éxitos consecutivos
Tiempo de espera	6 segundos
Comparador de códigos de estado	200
Ruta HTTP	/
Versión de IP	ipv4
Alcance de IP	privada
Índice de dispositivos	0
Periodo de gracia de inicialización	300 segundos
Agregación	incluido
Subredes de origen y grupos de seguridad	Administrada por AWS

Integración de Amazon EC2 Auto Scaling

Amazon EC2 Auto Scaling finaliza y reemplaza automáticamente las instancias cuyo estado general de la aplicación indica `impaired`, siempre que la comprobación se incluya en la agregación. No se requiere ninguna configuración de grupo de escalado automático más allá de asociar la comprobación de estado de la aplicación con las instancias del grupo.

Amazon EC2 Auto Scaling utiliza el estado general de la instancia, no el estado de comprobación individual. Las comprobaciones marcadas como `excluded` no impulsan las acciones de Amazon EC2 Auto Scaling. Las comprobaciones en estado `suppressed` no impulsan las acciones de Amazon EC2 Auto Scaling.

Utilice el parámetro `InitializationGracePeriodSeconds` de la comprobación para permitir que las nuevas instancias se inicien antes de que comiencen las comprobaciones de estado de las aplicaciones. Si el periodo de gracia es demasiado corto, es posible que las instancias nuevas sean terminadas y reemplazadas por Amazon EC2 Auto Scaling antes de que su aplicación esté lista para atender el tráfico.

La comprobación `InitializationGracePeriodSeconds` establece el tiempo transcurrido desde el lanzamiento de una instancia hasta que la comprobación comience a evaluar la aplicación. Configúrela para que cubra el tiempo de inicio de la aplicación, de modo que la comprobación no muestre `impaired` mientras la aplicación aún se esté iniciando. El periodo de gracia de la comprobación de estado del grupo de escalado automático es independiente. Establece cuánto tiempo transcurrirá desde que una instancia entre en servicio hasta que Amazon EC2 Auto Scaling la termine debido a una comprobación de estado fallida.

Para obtener más información acerca de cómo Amazon EC2 Auto Scaling utiliza las comprobaciones de estado, consulte Health checks for instances in an Auto Scaling group y Use application status checks with an Auto Scaling group en la Guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling.

Gestión de la implementación, la aplicación de parches in situ y las sustituciones

Las implementaciones, los parches in situ y otras operaciones de mantenimiento pueden detener o reiniciar temporalmente la aplicación. Durante ese tiempo, las comprobaciones de estado de la aplicación indican un error, ya que la aplicación no puede responder a las solicitudes de comprobación de estado. Si sus instancias están en un grupo de escalado automático con comprobaciones de estado de las aplicaciones incluidas en la agregación, Amazon EC2 Auto Scaling podría terminar y reemplazar estas instancias aunque se espere la interrupción.

Opción A: suprimir la comprobación

Utilice la supresión para periodos de mantenimiento delimitados cuya duración conozca. La supresión se aplica en el nivel de instancia. Debe especificar una duración u omitirla para suprimir la comprobación hasta que la desactive.

AWS CLI

```
aws ec2 enable-application-status-check-suppression \
        --instance-ids i-0123456789abcdef0 \
        --duration-seconds 3600
```

La respuesta indica, para cada instancia, cuándo comenzó la supresión y cuándo finalizará. Es posible que el éxito sea parcial y que algunas instancias no se supriman y aparezcan en la respuesta con un motivo.

Cómo reanudar las comprobaciones antes de que caduque el período de supresión:

```
aws ec2 disable-application-status-check-suppression \
        --instance-ids i-0123456789abcdef0
```

Si está suprimida, el estado general de la aplicación de la instancia muestra `suppressed`. Amazon EC2 Auto Scaling no actúa en las instancias `suppressed`.

Opción B: excluir la comprobación de la agregación

Si desea que la comprobación siga evaluando e informando sobre su estado individual, pero que no afecte al estado general ni desencadene acciones de Amazon EC2 Auto Scaling, defina la configuración de agregación de la comprobación en `excluded`. Esto resulta útil para situaciones de larga duración, como el lanzamiento de una nueva versión de la comprobación o la validación de un cambio sin correr el riesgo de ser reemplazado, y para los casos en los que desee que la telemetría continúe sin que ello afecte a las operaciones.

Para obtener más información, consulte Agregación.

Opción C: desvincular la comprobación

Utilice la desvinculación para una eliminación más prolongada o indefinida.

```
aws ec2 disassociate-application-status-check \
```

```
        --application-status-check-id asc-1234567890abcdef0 \
        --instance-ids i-0123456789abcdef0
```

Si la asoció por etiqueta, quite la etiqueta de la instancia para desvincularla. Tras la desvinculación, el estado general de la aplicación de la instancia mostrará `not-applicable`.

Guía de implementación

Las implementaciones son el escenario de mantenimiento más común que requiere supresión. Utilice la supresión cuando la herramienta de implementación tenga un enlace previo a la implementación y otro posterior, de modo que pueda suprimir la comprobación antes de que comience la implementación y deshabilitar la supresión una vez finalizada la implementación.

El procedimiento general es el siguiente:

1. En el enlace previo a la implementación, llame a enable-application-status-check-suppression para la instancia, con una duración que cubra el período de implementación esperado.
2. Realice la implementación.
3. En el enlace posterior a la implementación, llame a disable-application-status-check-suppression para la instancia.

Si su herramienta de implementación no tiene enlaces, gestione la supresión desde la canalización de CI/CD que invoca la implementación.

Cómo probar una nueva comprobación de estado de la aplicación

Puede validar una nueva comprobación de estado de la aplicación en producción antes de que comience a contribuir a la supervisión a nivel de instancia. Para ello, defina la configuración de agregación en `excluded` al crear la comprobación y luego confirme que muestra el estado esperado y los códigos de respuesta HTTP. Cuando tenga todo listo, cambie la configuración a `included` para que la comprobación contribuya al estado general de la instancia y se integre con Amazon EC2 Auto Scaling.

1. Cree la comprobación con la configuración de agregación establecida en `excluded`.

```
aws ec2 create-application-status-check \
        --protocol https \
        --port 443 \
        --path "/health" \
        --status-code-matcher "200" \
```

```
        --aggregation excluded
```

2. Asocie la comprobación a una instancia de prueba o a un subconjunto de su flota de producción.
3. Espere al menos dos intervalos de comprobación (aproximadamente dos minutos) para que la comprobación complete una evaluación inicial.
4. Utilice describe-application-status para comprobar que la comprobación indica el estado esperado y el código de respuesta HTTP.

```
aws ec2 describe-application-status \
        --instance-ids i-0123456789abcdef0
```

5. Si la comprobación arroja los resultados esperados, actualice la configuración de agregación a `included` para que la comprobación contribuya al estado general de la instancia e impulse las acciones de Amazon EC2 Auto Scaling.

```
aws ec2 modify-application-status-check \
        --application-status-check-id asc-1234567890abcdef0 \
        --aggregation included
```

Redes avanzadas

Las comprobaciones de estado de las aplicaciones se originan en una ENI administrada en la subred de origen y el grupo de seguridad que especifique (o que AWS seleccione por usted). Para las cargas de trabajo que requieren una disponibilidad superior a la que ofrece una configuración de origen único, o para las cargas de trabajo que se ejecutan en zonas locales o Outposts, tenga en cuenta los siguientes procedimientos.

Supervisión entre zonas de disponibilidad

Para obtener redundancia entre las zonas de disponibilidad, puede ejecutar comprobaciones de estado desde varias de ellas. Con las rutas de red administradas por el cliente, puede definir las rutas de comprobación de estado cuyos orígenes se encuentran en dos zonas de disponibilidad diferentes que llegan a las mismas instancias de destino mediante el parámetro `--health-check-paths`. La supervisión desde dos zonas de disponibilidad mantiene los informes de estado de las instancias de forma continua incluso si una zona de disponibilidad deja de estar disponible.

En el siguiente ejemplo, se crea una comprobación con dos rutas de comprobación de estado cuyos orígenes se encuentran en distintas zonas de disponibilidad y ambas llegan a las mismas instancias de destino.

```
aws ec2 create-application-status-check \
        --protocol https \
        --port 443 \
        --path "/health" \
        --status-code-matcher "200" \
        --health-check-paths '[{"Source":{"SubnetId":"subnet-source-
az1","SecurityGroupId":"sg-healthcheck"},"Destinations":[{"SubnetId":"subnet-
app-az1","SecurityGroupId":"sg-app"}]},{"Source":{"SubnetId":"subnet-source-
az2","SecurityGroupId":"sg-healthcheck"},"Destinations":[{"SubnetId":"subnet-app-
az2","SecurityGroupId":"sg-app"}]}]'
```

Zonas locales

En el caso de las instancias que se ejecutan en zonas locales de AWS, la interfaz de red elástica (ENI) administrada reside en la región principal de AWS, no en la zona local. El tráfico de comprobación de estado entre la región principal y las instancias de la zona local pasa por el enlace de servicio de la zona local, lo que puede generar cargos adicionales por transferencia de datos.

Prácticas recomendadas

- Diseñe su punto de conexión de estado para que refleje el estado de la aplicación que se ejecuta en esa instancia. Cuando el punto de conexión devuelve el estado según la propia aplicación, Amazon EC2 Auto Scaling reemplaza solo las instancias que están realmente deterioradas. Si la respuesta del punto de conexión también depende de un recurso compartido, como una base de datos o un servicio descendente, un problema con ese recurso puede provocar un error en la comprobación en varias instancias a la vez. Esto puede provocar un reemplazo en toda la flota. Para obtener orientación sobre cómo redactar los puntos de conexión de la comprobación de estado, consulte Implementación de las comprobaciones de estado en Amazon Builders' Library.
- Protéjase contra los errores correlacionados. Una comprobación incluida impulsa el reemplazo de Amazon EC2 Auto Scaling. Una comprobación que falla en varias instancias a la vez puede provocar una oleada de reemplazos. Establezca una política de mantenimiento de instancias en el grupo de escalado automático para limitar el número de instancias que se sustituyen simultáneamente. Para obtener más información, consulte Instance maintenance policy en la Guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling.
- Alarma basada en el recuento de instancias deterioradas. Cree una alarma de Amazon CloudWatch en la métrica `StatusCheckFailed_Application` de toda su flota. Un aumento repentino en muchas instancias indica una dependencia compartida y no errores en las instancias individuales, y le da tiempo para responder antes de que se produzcan reemplazos en cascada.

Para obtener más información, consulte the section called “Cómo supervisar las comprobaciones de estado de la aplicación”.

- Manténgase dentro de su cuota de interfaces de red. Las comprobaciones de estado de las aplicaciones crean interfaces de red administradas que se contabilizan en la cuota de Interfaces de red por región. AWS aplica esta cuota por zona de disponibilidad. Supervise su uso para que una flota en crecimiento no alcance la cuota. Si la alcanza, AWS no podrá crear nuevas interfaces. Para obtener información relacionada con las alarmas de cuota, consulte the section called “Cuotas”.
- Trate los permisos de las comprobaciones de estado como sujetos a control de cambios. Las acciones de IAM que crean, modifican, eliminan, asocian, desvinculan y suprimen las comprobaciones de estado de las aplicaciones pueden afectar a la disponibilidad de las instancias. Estas acciones determinan qué impulsa el reemplazo de Amazon EC2 Auto Scaling. Trate acciones como `ec2:CreateApplicationStatusCheck`, `ec2:AssociateApplicationStatusCheck`, `ec2:ModifyApplicationStatusCheck` y `ec2:EnableApplicationStatusCheckSuppression` como sujetas a control de cambios, en lugar de concederlas como parte del acceso general a Amazon EC2. Para ver la lista completa de las acciones, consulte la Referencia de la API de Amazon EC2.

Solución de problemas

Cuando una comprobación de estado de una aplicación indique que está deteriorada, pero usted espera que su aplicación esté en buen estado, verifique cada uno de los siguientes puntos:

1. Accesibilidad de la instancia. Confirme que las comprobaciones de estado de instancia y del sistema estén `ok`.
2. Regla de entrada del grupo de seguridad. El grupo de seguridad de la instancia de destino debe permitir el tráfico entrante en el puerto de comprobación procedente del grupo de seguridad de origen utilizado por la comprobación de estado de la aplicación. Para las rutas de red administradas de AWS, AWS proporciona el grupo de seguridad de origen; para las rutas de red administradas por el cliente, utilice el grupo de seguridad que especificó como origen.
3. Firewall del host. Cualquier firewall a nivel de host (iptables, Firewall de Windows, firewall de host de terceros) de la instancia debe permitir el tráfico entrante en el puerto de comprobación.
4. Punto de conexión de la aplicación. La aplicación debe estar escuchando en el puerto y la ruta que configuró. Confirme con una solicitud local de la instancia (`curl http://localhost:PORT/PATH`).

5. Incompatibilidad de protocolo. Si la comprobación está configurada para HTTPS pero el punto de conexión solo admite HTTP (o viceversa), todas las llamadas fallarán.
6. Comparador de códigos de estado. Confirme que el código de respuesta real de su aplicación esté incluido en el comparador de códigos de estado que configuró.
7. Ruta de red. Si configuró las rutas de red administradas por el cliente, confirme que la subred de origen y el grupo de seguridad tengan conectividad con la subred de destino. Utilice el Analizador de accesibilidad de VPC para rastrear la ruta de la red.
8. Cuota de ENI disponible. AWS crea una interfaz de red elástica (ENI) administrada en su cuenta para cada combinación de subred de origen y grupo de seguridad. Confirme que su cuenta no ha alcanzado su cuota de interfaces de red por región, que se aplica por zona de disponibilidad. Si su cuenta ha alcanzado esta cuota, AWS no podrá crear la ENI administrada y la comprobación no podrá ejecutarse. Para obtener más información, consulte Cuotas de VPC de Amazon.

Códigos de motivo

La respuesta de describe-application-status incluye un motivo para cada comprobación. El motivo contiene el código de estado HTTP devuelto por la aplicación (en forma de número), junto con el protocolo utilizado para la comprobación. Una comprobación se marca como `passed` si el código de estado devuelto está incluido en el comparador de códigos de estado, y como `failed` en caso contrario.

El motivo también incluye un código de motivo y, en el caso de los resultados a nivel HTTP, el protocolo y el código de estado HTTP devuelto. El motivo contiene los siguientes campos:

`Code`

El código de motivo del resultado de la comprobación de estado de la aplicación. Uno de los valores siguientes:

- `ResponseCodeMatched`: el código de estado HTTP devuelto por la comprobación de estado coincidió con el `StatusCodeMatcher` configurado.
- `ResponseCodeMismatch`: el código de estado HTTP devuelto por la comprobación de estado no coincidió con el `StatusCodeMatcher` configurado.
- `ConnectionTimeout`: se agotó el tiempo de espera de la conexión al destino.
- `ResponseTimeout`: se agotó el tiempo de espera de la comprobación de estado mientras se esperaba una respuesta del destino.
- `ConnectionRefused`: el destino rechazó la conexión de la comprobación de estado.

- `ConnectionReset`: la conexión de comprobación de estado se restableció antes de recibir una respuesta.

Para `ResponseCodeMatched` y `ResponseCodeMismatch`, el campo `StatusCode` contiene el código de estado HTTP devuelto y el campo `Protocol` contiene el protocolo utilizado para la comprobación de estado. En el caso de errores de conexión, como `ConnectionTimeout`, `ResponseTimeout`, `ConnectionRefused` y `ConnectionReset`, los campos `StatusCode` y `Protocol` no están presentes.

`Protocol`

El protocolo utilizado para la comprobación de estado. Uno de `HTTP` o `HTTPS`.

`StatusCode`

El código de estado HTTP devuelto por la comprobación de estado.

Utilice el código de estado HTTP devuelto para identificar el motivo por el que se ha producido un error en una comprobación. Algunos ejemplos comunes:

Código de estado HTTP	Significado típico	Corrección común
`200`	La aplicación devolvió una respuesta correcta.	Ninguna. Por lo general, se trata de un buen estado.
`301`, `302`	La aplicación devolvió una redirección. Las llamadas de comprobación de estado no siguen los redirecionamientos.	Sitúe la ruta de comprobación de estado en el destino de la redirección o agregue el código de redirección al comparador de códigos de estado si considera que funciona correctamente.
`401`, `403`	La aplicación requiere autenticación o se le deniega el acceso a la ruta de comprobación de estado.	Configure la ruta de comprobación de estado para que no esté autenticada o realice las comprobaciones de estado en una ruta que no requiera credenciales.

Código de estado HTTP	Significado típico	Corrección común
`404`	La ruta de comprobación de estado configurada no se encontró en la aplicación.	Compruebe que la ruta coincida con una de las rutas que gestiona su aplicación.
`500`	La aplicación ha detectado un error interno del servidor.	Investigue los registros de la aplicación en la instancia.
`502`, `503`, `504`	Se puede acceder a la aplicación, pero informa de problemas de nivel superior o de capacidad.	Investigue el estado, las dependencias y la capacidad de la aplicación. Si la aplicación devuelve estos códigos durante el inicio, aumente `InitializationGracePeriodSeconds` .

Para ver la estructura completa de `ApplicationStatusReason`, consulte ApplicationStatusReason en la Referencia de la API de Amazon EC2.

Errores comunes

- El grupo de seguridad no permite el tráfico entrante desde el origen de la comprobación de estado en el puerto de comprobación.
- La aplicación está enlazada a `127.0.0.1` y no escucha en la interfaz de red.
- La ruta de comprobación de estado devuelve una redirección (301, 302) en lugar de una respuesta correcta, y el comparador de códigos de estado no incluye el código de redirección.
- La comprobación está configurada para HTTPS, pero la aplicación solo admite HTTP, o viceversa.
- La aplicación tarda más en iniciarse que el valor de `InitializationGracePeriodSeconds` y Amazon EC2 Auto Scaling reemplaza la instancia antes de que esté lista.

Cómo supervisar las comprobaciones de estado de la aplicación

Puede supervisar las comprobaciones de estado de la aplicación de tres formas:

- Amazon CloudWatch. La métrica `StatusCheckFailed_Application` refleja el estado general de la aplicación de la instancia y puede generar alarmas. La métrica se agrega por instancia

en todas las comprobaciones asociadas cuya configuración de agregación es `included`. CloudWatch también publica una métrica por comprobación para cada comprobación asociada, denominada `StatusCheckFailed_Application_`*`application-status-check-id`*.

- describe-instance-status. Muestra el estado general de la aplicación junto con el resto de la información de estado de la instancia.
- describe-application-status. Devuelve resultados detallados por instancia, incluidos el estado individual de cada comprobación asociada y el código de estado HTTP devuelto por la aplicación.

Utilice la métrica de CloudWatch para la automatización basada en alarmas. Utilice `describe-instance-status` cuando ya la esté consultando para obtener el estado de la instancia. Utilice `describe-application-status` para obtener una visibilidad detallada por comprobación.

Seguridad y permisos

AWS crea y administra las interfaces de red utilizadas para las comprobaciones de estado de las aplicaciones mediante un rol vinculado al servicio. No se requiere ninguna configuración de IAM para que el servicio cree estas ENI. El rol vinculado al servicio utiliza la política administrada de AWS `EC2ApplicationStatusChecksServiceRolePolicy` .

Para crear, asociar, describir, eliminar y suprimir usted mismo las comprobaciones de estado de las aplicaciones, su usuario o rol de IAM necesita los permisos de Amazon EC2 correspondientes. Consulte la Referencia de la API de Amazon EC2 para ver la lista completa de acciones.

El grupo de seguridad de la instancia debe permitir el tráfico entrante desde el grupo de seguridad de origen de comprobación de estado en el puerto que ha configurado. En el caso de las rutas de red administradas de AWS, AWS proporciona el grupo de seguridad de origen; en el caso de las rutas de red administradas por el cliente, utilice el grupo de seguridad que especificó como origen.

Precios

Las comprobaciones de estado de las aplicaciones se facturan según los siguientes componentes:

- Un cargo por hora de 0,01 USD por cada interfaz de red elástica (ENI) administrada, por zona de disponibilidad.
- Los precios estándar de Amazon CloudWatch se aplican a las métricas de comprobación de estado de las aplicaciones.

Cuotas

Las comprobaciones de estado de las aplicaciones están sujetas a las cuotas de servicio de AWS. Para ver los nombres, los valores predeterminados y las descripciones de las cuotas, consulte Amazon EC2 endpoints and quotas en la Referencia general de AWS.

Además de las cuotas de servicio de AWS que afectan a las interfaces de red administradas, las comprobaciones de estado de las aplicaciones tienen las siguientes cuotas de servicio. Puede ver su uso y solicitar aumentos desde la consola de Service Quotas.

En estas cuotas, un destino es una instancia única que supervisa una comprobación de estado. Si más de una comprobación de estado supervisa una instancia, cada combinación de instancia y comprobación de estado cuenta como un destino independiente. Una asociación es una regla de etiqueta única o un ID de instancia único que se asocia a una comprobación de estado. Cada regla o ID de instancia cuenta como una asociación, independientemente del número de instancias en las que se resuelva.

Cuota	Predeterminado	Ajustable
Comprobaciones de estado por cuenta	50	Sí, de forma automática
Asociaciones por comprobación de estado	50	Sí, de forma automática
Asociaciones por cuenta	200	Sí, de forma automática
Destinos por cuenta	5 000	Sí, a petición

La mayoría de los aumentos de cuota se aprueban automáticamente. El aumento del número de destinos por cuenta requiere una solicitud y una aprobación manual.

> **Important**
>
> Si el número de destinos de su cuenta supera la cuota de destinos por cuenta, los destinos que superen el límite no se supervisan y no se notifica su estado en la aplicación. Para evitar lagunas en la supervisión, mantenga el recuento de destinos dentro de la cuota o solicite un aumento.

Recomendamos crear una alarma de Amazon CloudWatch sobre el uso de la cuota de comprobaciones de estado de su aplicación para que se le notifique antes de que alcance una cuota. Service Quotas publica las métricas de uso en el espacio de nombres `AWS/Usage` de CloudWatch, que puede utilizar para crear la alarma.

Eventos de cambio de estado de instancias de Amazon EC2

Amazon EC2 envía un evento de `EC2 Instance State-change Notification` a Amazon EventBridge cuando el estado de una instancia cambia.

El siguiente es un ejemplo de los datos de este evento. En este ejemplo, la instancia ingresó al estado `pending`.

```
{
   "id":"7bf73129-1428-4cd3-a780-95db273d1602",
   "detail-type":"EC2 Instance State-change Notification",
   "source":"aws.ec2",
   "account":"123456789012",
   "time":"2021-11-11T21:29:54Z",
   "region":"us-east-1",
   "resources":[
      "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-1234567890abcdef0"
   ],
   "detail":{
      "instance-id":"i-1234567890abcdef0",
      "state":"pending"
   }
}
```

Los valores posibles de `state` son:

- `pending`
- `running`
- `stopping`
- `stopped`
- `shutting-down`
- `terminated`

Cuando se lanza o inicia una instancia, esta ingresa al estado `pending` y, a continuación, al estado `running`. Cuando se detiene una instancia, esta ingresa al estado `stopping` y, a continuación, al estado `stopped`. Cuando se termina una instancia, esta ingresa al estado `shutting-down` y, a continuación, al estado `terminated`. Para obtener más información, consulte Cambios de estado de una instancia de Amazon EC2.

Cree una alarma que envíe un correo electrónico cuando una instancia de Amazon EC2 cambie de estado.

Para recibir notificaciones por correo electrónico cuando su instancia cambie de estado, cree un tema de Amazon SNS y, luego, cree una regla de EventBridge para el evento `EC2 Instance State-change Notification`.

Para crear un tema de SNS

1. Abra la consola de Amazon SNS en https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home.
2. En el panel de navegación, elija Temas.
3. Elija Crear nuevo tema.
4. En Tipo, seleccione Estándar.
5. En Nombre, ingrese un nombre para el tema.
6. Elija Crear nuevo tema.
7. Elija Crear una suscripción.
8. En Protocolo, elija Correo electrónico.
9. En Punto de conexión, ingrese una dirección de correo electrónico para recibir las notificaciones.
10. Elige Crear una suscripción.
11. Recibirá un mensaje de correo electrónico con la siguiente línea de asunto: AWS Notification - Subscription Confirmation. Siga las instrucciones para confirmar la suscripción.

Para crear una regla de EventBridge

1. Abra la consola de Amazon EventBridge en https://console.aws.amazon.com/events/.
2. Elija Crear regla.
3. En Nombre, ingrese un nombre para la regla.
4. En Tipo de regla, elija Regla con un patrón de evento.
5. Elija Siguiente.

6. En Event pattern (Patrón de eventos), realice una de las siguientes acciones:
   a. En Origen del evento, elija Servicios de AWS.
   b. En Servicio de AWS, elija EC2.
   c. En Event Type (Tipo de evento), elija EC2 Instance State-change Notification (Notificación de cambio de estado de instancia de EC2).
   d. De forma predeterminada, enviamos notificaciones sobre cualquier cambio de estado de cualquier instancia. Si lo prefiere, puede seleccionar estados o instancias específicos.
7. Elija Siguiente.
8. Especifique un destino de la siguiente manera:
   a. Para Target types (Tipos de destino), elija Servicio de AWS.
   b. Para Select a target (Seleccione un destino), elija SNS topic (Tema de SNS).
   c. En Topic (Tema), elija el tema de SNS que creó en el procedimiento anterior.
9. Elija Siguiente.
10. (Opcional) Añada etiquetas a la regla.
11. Elija Siguiente.
12. Seleccione Crear regla.
13. Para probar la regla, inicie un cambio de estado. Por ejemplo, iniciar una instancia detenida, detener una instancia en ejecución o lanzar una instancia. Recibirá mensajes de correo electrónico con la siguiente línea de asunto: AWS Notification Message. El cuerpo del correo electrónico contendrá los datos del evento.

Eventos programados para las instancias de Amazon EC2

Para garantizar la fiabilidad y el rendimiento de la infraestructura, AWS puede programar eventos para reiniciar, detener y retirar las instancias. Estos eventos no ocurren con frecuencia.

Si una de las instancias se verá afectada por un evento programado, AWS se lo notificará con antelación por correo electrónico a la dirección asociada a su cuenta de AWS. El correo electrónico proporciona información acerca del evento, como las fechas de inicio y de finalización. En función del tipo de evento, es posible que pueda tomar medidas para controlar su momento adecuado. Además, AWS envía un evento de AWS Health, que se puede supervisar y administrar con Amazon EventBridge. Para obtener más información, consulte Monitoreo de eventos de AWS Health con Amazon EventBridge.

administra los eventos programados AWS. No puede programar eventos para las instancias. Sin embargo, puede hacer lo siguiente:

- Ver eventos programados para las instancias.
- Personalizar las notificaciones de eventos programados para incluir o eliminar etiquetas de la notificación de correo electrónico.
- Reprogramar ciertos eventos programados.
- Crear ventanas de eventos personalizadas para eventos programados.
- Tomar medidas cuando una instancia está programada para reiniciarse, detenerse o retirarse.

Para asegurarse de recibir notificaciones de los eventos programados, verifique la información de contacto en la página Cuenta.

> **Note**
>
> Cuando una instancia se ve afectada por un evento programado y forma parte de un grupo de escalado automático, Amazon EC2 Auto Scaling la sustituye eventualmente como parte de sus comprobaciones de estado, sin que sea necesario realizar más acciones por su parte. Para obtener más información acerca de las comprobaciones de estado realizadas por Amazon EC2 Auto Scaling, consulte Comprobaciones de estado para instancias en un grupo de escalado automático en la Guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling.

Tipos de eventos programados

Amazon EC2 puede crear los siguientes tipos de eventos programados para las instancias, donde el evento se produce a una hora programada:

Tipo de evento	Código de evento	Acción de eventos
Detención de instancia	`instance-stop`	A la hora programada, las instancias se detienen. Cuando vuelva a iniciarla, la instancia migrará a un nuevo host. Se aplica solo a las

Tipo de evento	Código de evento	Acción de eventos
		instancias con un volumen raíz de Amazon EBS.
Retirada de instancias	`instance-retirement`	A la hora programada, la instancia se detiene si tiene un volumen raíz de Amazon EBS o se termina si tiene un volumen raíz del almacén de instancias.
Reinicio de la instancia	`instance-reboot`	A la hora programada, la instancia se vuelve a arrancar. La instancia permanece en el host y, durante el reinicio, el host se somete a mantenimi ento. Esto se conoce como reinicio in situ.
Reinicio del sistema	`system-reboot`	A la hora programada, la instancia se reinicia y se migra a un nuevo host. Esto se conoce como migración de reinicio.
Mantenimiento del sistema	`system-maintenance`	A la hora programada, la instancia podría verse temporalmente afectada por un mantenimiento de red o de energía.

Determine el tipo de evento

Puede comprobar qué tipo de evento está programado para su instancia.

Console

Para determinar el tipo de evento

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Events (Eventos).
3. En la tabla, el código del evento aparece en la columna Tipo de evento.
4. Para filtrar la tabla y mostrar solo los eventos de las instancias, en el campo de búsqueda, seleccione Tipo de recurso: instancia en la lista de filtros.

AWS CLI

Para determinar el tipo de evento de una instancia

Utilice el comando describe-instance-status. Si la instancia tiene un evento programado asociado, el resultado proporciona información sobre el evento programado.

```
aws ec2 describe-instance-status \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0 \
    --query InstanceStatuses[].Events
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado. El código del evento programado es `system-reboot`.

```
[
    "Events": [
        {
            "InstanceEventId": "instance-event-0d59937288b749b32",
            "Code": "system-reboot",
            "Description": "The instance is scheduled for a reboot",
            "NotAfter": "2020-03-14T22:00:00.000Z",
            "NotBefore": "2020-03-14T20:00:00.000Z",
            "NotBeforeDeadline": "2020-04-05T11:00:00.000Z"
        }
    ]
]
```

PowerShell

Para determinar el tipo de evento de una instancia

Utilice el cmdlet Get-EC2InstanceStatus. Si la instancia tiene un evento programado asociado, el resultado proporciona información sobre el evento programado.

```
(Get-EC2InstanceStatus `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0).Events
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado. El código del evento programado es `system-reboot`.

```
Code              : system-reboot
Description       : The instance is scheduled for a reboot
InstanceEventId   : instance-event-0d59937288b749b32
NotAfter          : 2020-03-14T22:00:00.000Z
NotBefore         : 2020-03-14T20:00:00.000Z
NotBeforeDeadline : 2020-04-05T11:00:00.000Z
```

Contenido

- Administración de instancias de Amazon EC2 programadas para detenerse o retirarse
- Administración de instancias de Amazon EC2 programadas para reiniciarse
- Administración de instancias de Amazon EC2 programadas para mantenimiento
- Ver los eventos programados que afectan a sus instancias de Amazon EC2
- Personalizar las notificaciones de eventos programados para sus instancias EC2
- Reprogramar un evento programado para una instancia de EC2
- Cree ventanas de eventos personalizadas para los eventos programados que afecten a sus instancias de Amazon EC2.

Administración de instancias de Amazon EC2 programadas para detenerse o retirarse

Cuando AWS detecta un error irreparable del host subyacente de la instancia, programa la detención o terminación de la instancia, según el tipo de volumen raíz de la instancia.

- Si la instancia tiene un volumen raíz de Amazon EBS, la instancia está programada para su detención.
- Si la instancia tiene un volumen raíz del almacén de instancias, la instancia está programada para su terminación.

Para obtener más información, consulte Retirada de instancias.

> **Important**
>
> Cualquier dato almacenado en volúmenes del almacén de instancias se perderá cuando una instancia se detenga, se termine o se ponga en hibernación. Esto incluye volúmenes del almacén de instancias adjuntados a una instancia que tiene un volumen raíz de EBS. No olvide guardar los datos de los volúmenes del almacén de instancias que puede necesitar más adelante antes de que la instancia se detenga, se termine o se ponga en hibernación.

Acciones que puede llevar a cabo

Acciones que puede realizar para instancias con un volumen raíz de EBS

Cuando reciba una notificación de evento `instance-stop` programado, puede realizar una de las siguientes acciones:

- Esperar a la parada programada: puede esperar a que la instancia se detenga dentro de su período de mantenimiento programado.
- Realizar la detención e inicio manuales: puede detener e iniciar la instancia usted mismo en el momento que más le convenga, lo que la migra a un nuevo host. No es lo mismo que reiniciar la instancia. Para obtener más información, consulte Detención e iniciación de una instancia de Amazon EC2.
- Automatizar la detención y el inicio:: puede automatizar la detención y el inicio inmediatos en respuesta a un evento `instance-stop`programado. Para obtener más información, consulte Running operations on EC2 instances automatically in response to events in AWS Health en la Guía del usuario de AWS Health.

Acciones que puede realizar para instancias con un volumen raíz del almacén de instancias

Cuando reciba una notificación de evento `system-retirement` programado y desee conservar sus datos, puede realizar las siguientes acciones:

1. Lance una instancia de reemplazo desde su AMI más reciente.
2. Migre todos los datos necesarios a la instancia de reemplazo antes de que la instancia esté programada para terminar.

3. Finalice la instancia original o espere a que finalice según lo programado.

Para más información sobre las medidas que puede tomar, consulte Retirada de instancias.

Administración de instancias de Amazon EC2 programadas para reiniciarse

Cuando AWS debe realizar tareas como instalar actualizaciones o mantener el host subyacente, puede programar un reinicio de la instancia. Durante el reinicio programado, la instancia permanece en el mismo host o migra a un host diferente, según el evento, de la siguiente manera:

- `instance-reboot` event
  - Durante el reinicio, la instancia permanece en el host. Esto se conoce como un reinicio in situ.
  - El host actual se somete a mantenimiento.
  - Por lo general, se completa en cuestión de segundos.
- `system-reboot` event
  - Durante el reinicio, la instancia se migra a un nuevo host. Esto se conoce como una migración de reinicio.
  - Por lo general, se completa en cuestión de minutos.

Para comprobar qué tipo de evento está programado para su instancia, consulte Determine el tipo de evento.

Acciones que puede llevar a cabo

Cuando reciba una notificación de un evento de `instance-reboot` o `system-reboot` programado, puede realizar una de las siguientes acciones:

- Espere que se produzca el reinicio: puede esperar a que se produzca el reinicio de la instancia dentro de su ventana de mantenimiento programada.
- Reprogramar el reinicio: puede reprogramar el reinicio de la instancia a la fecha y hora que mejor le convenga.
- Realizar un reinicio iniciado por el usuario: puede reiniciar la instancia manualmente en el momento que más le convenga. Sin embargo, el resultado depende del evento:
  - Evento `instance-reboot`: su instancia permanece en el equipo actual (reinicio local), no se realiza ningún mantenimiento del host y el evento permanece abierto.
  - `system-reboot` event

- Si la migración de reinicios está habilitada en su instancia, un reinicio iniciado por el usuario intentará migrar su instancia a un nuevo equipo. Si tiene éxito, el evento se borra. Si no tiene éxito, se produce un reinicio in situ y el evento permanece programado.
- Si la migración de reinicios está deshabilitada en su instancia, un reinicio iniciado por el usuario mantiene la instancia en el mismo equipo (reinicio in situ), no se realiza ningún mantenimiento del host y el evento permanece programado. Cuando finalmente se produzca el evento programado, AWS moverá su instancia a un nuevo equipo (migración de reinicios).

Después de que AWS reinicie su instancia

Lo siguiente se aplica después de que AWS reinicie su instancia:

- El evento programado se borra.
- Se actualiza la descripción del evento.
- Para un evento `instance-reboot`:
  - El mantenimiento del host subyacente ha finalizado.
- Para un evento `system-reboot`:
  - La instancia se traslada a un nuevo host.
  - La instancia conserva su dirección IP y su nombre DNS.
  - Los datos en los volúmenes de almacén de instancias local se conservarán.
- Puede utilizar su instancia después de que haya iniciado por completo.

Opciones alternativas

Si no puede reprogramar el evento de reinicio o habilitar la migración de reinicios para un reinicio iniciado por el usuario, pero desea mantener un funcionamiento normal durante el periodo de mantenimiento programado, puede hacer lo siguiente:

- Para una instancia con un volumen raíz de EBS
  - Detener e iniciar manualmente la instancia para migrarla a un nuevo host. Esto no es lo mismo que reiniciar manualmente la instancia, donde la instancia permanece en el mismo host.
  - Opcionalmente, automatice una parada y arranque inmediatos de la instancia en respuesta al evento de reinicio programado. Para obtener más información, consulte Running operations on EC2 instances automatically in response to events in AWS Health en la Guía del usuario de AWS Health.

> **Important**
>
> Los datos de los volúmenes del almacén de instancias se pierden cuando se detiene una instancia. Para obtener más información, consulte Detención e iniciación de una instancia de Amazon EC2.

- Para una instancia con un volumen raíz de almacén de instancias
  1. Lance una instancia de reemplazo desde su AMI más reciente.
  2. Migre todos los datos necesarios a la instancia de sustitución antes del período de mantenimiento programado.
  3. Termine la instancia original.

Cómo habilitar o deshabilitar la migración de reinicios

Cuando una instancia está programada para un evento de `system-reboot`, puede reiniciarla antes del evento. El resultado de un reinicio iniciado por el usuario depende de la configuración de migración de reinicios de la instancia:

- Habilitado: un reinicio iniciado por el usuario intenta migrar la instancia a un nuevo equipo (migración de reinicios). Si tiene éxito, el evento se borra. Si no tiene éxito, se produce un reinicio in situ y el evento permanece programado. Tenga en cuenta que, aunque esté habilitada, la migración de reinicios solo se puede realizar si la instancia cumple con los requisitos de migración de reinicios.
- Deshabilitado: un reinicio iniciado por el usuario mantiene la instancia en el mismo equipo (reinicio in situ), no se realiza ningún mantenimiento del host y el evento permanece programado. Cuando finalmente se produzca el evento programado, AWS moverá su instancia a un nuevo equipo (migración de reinicios).

Un reinicio con migración tarda más que un reinicio in situ:

- Reinicio in situ: aproximadamente 30 segundos
- Reinicio con migración: varios minutos

> **Note**
>
> De forma predeterminada, las instancias que reciben una notificación de evento `system-reboot` están habilitadas para la migración de reinicios iniciada por el usuario.

Requisitos para habilitar la migración de reinicios

La migración de reinicios se puede habilitar en instancias que cumplan los siguientes criterios:

Tipos de instancias

No todos los tipos de instancias admiten la habilitación de la migración de reinicios. Puede ver los tipos de instancias que admiten la habilitación de la migración de reinicios.

Console

Cómo ver los tipos de instancias que admiten la habilitación de la migración de reinicios

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Instance Types (Tipos de instancias).
3. En la barra de filtros, introduzca Soporte de migración de reinicios: admitidos. A medida que ingrese los caracteres y aparezca el nombre del filtro, podrá seleccionarlo.

   La tabla Tipos de instancia muestra todos los tipos de instancia que admiten la habilitación de la migración de reinicios.

AWS CLI

Cómo ver los tipos de instancias que admiten la habilitación de la migración de reinicios

Utilice el comando describe-instance-types con el filtro `reboot-migration-support`.

```
aws ec2 describe-instance-types \
    --filters Name=reboot-migration-support,Values=supported \
    --query "InstanceTypes[*].[InstanceType]" \
    --output text | sort
```

PowerShell

Cómo ver los tipos de instancias que admiten la habilitación de la migración de reinicios

Utilice el cmdlet Get-EC2InstanceType con el filtro `reboot-migration-support`.

```
Get-EC2InstanceType `
    -Filter @{Name="reboot-migration-support";Values="true"} | `
    Select InstanceType | Sort-Object InstanceType
```

Propiedad

- Compartida
- Dedicated Instance

Para obtener más información, consulte Instancias dedicadas de Amazon EC2.

Limitaciones

La migración de reinicios no se admite en instancias con las siguientes características:

- Plataforma: instancias que se ejecutan de forma nativa en el hipervisor Xen
- Tamaño de la instancia: `metal` instancias
- Tenencia: host dedicado. En el caso de los hosts dedicados, utilice la Recuperación automática del host dedicado en su lugar.
- Almacenamiento: instancias con volúmenes de almacén de instancias
- Redes: instancias que usan un Elastic Fabric Adapter
- Escalado automático: instancias que forman parte de un grupo de escalado automático

Pasos para habilitar o deshabilitar la migración de reinicios

Cuando una instancia recibe un evento `system-reboot`, está habilitada para la migración de reinicios de forma predeterminada. Puede deshabilitar la migración de reinicios para que, durante un reinicio iniciado por el usuario, la instancia permanezca en el mismo equipo (reinicio in situ).

La configuración `default` no habilita la migración de reinicios para una instancia no compatible. Para obtener más información, consulte Requisitos para habilitar la migración de reinicios.

Puede deshabilitar o habilitar la migración de reinicios en una instancia en ejecución o detenida.

AWS CLI

Cómo deshabilitar la migración de reinicios

Use el comando modify-instance-maintenance-options y establezca el parámetro `--reboot-migration` en `disabled`.

```
aws ec2 modify-instance-maintenance-options \

    --instance-id i-0abcdef1234567890 \

    --reboot-migration disabled
```

Cómo habilitar la migración de reinicios

Use el comando modify-instance-maintenance-options y establezca el parámetro `--reboot-migration` en `default`.

```
aws ec2 modify-instance-maintenance-options \

    --instance-id i-0abcdef1234567890 \

    --reboot-migration default
```

PowerShell

Cómo deshabilitar la migración de reinicios

Utilice el cmdlet Edit-EC2InstanceMaintenanceOption.

```
Edit-EC2InstanceMaintenanceOption `
    -InstanceId  `
    -RebootMigration Disabled
```

Cómo habilitar la migración de reinicios

Utilice el cmdlet Edit-EC2InstanceMaintenanceOption.

```
Edit-EC2InstanceMaintenanceOption `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -RebootMigration Enabled
```

Administración de instancias de Amazon EC2 programadas para mantenimiento

Cuando AWS debe realizar el mantenimiento del host subyacente de una instancia, programa la instancia para su mantenimiento. Existen dos tipos de eventos de mantenimiento: mantenimiento de red y mantenimiento de energía.

- Durante el mantenimiento de red, las instancias programadas pierden la conectividad de red durante un breve periodo de tiempo. La conectividad de red normal a la instancia se restaurará una vez completado el mantenimiento.
- Durante el mantenimiento de energía, las instancias programadas se desconectan durante un breve periodo y, a continuación, se reinician. Cuando se realiza un reinicio, se conservan todos los valores de configuración de la instancia.

Una vez reiniciada la instancia (esto normalmente tarda unos minutos), verifique que su aplicación está funcionando tal como se espera. En este momento, la instancia ya no debería tener un evento programado asociado o si lo tuviese, la descripción del evento programado empezaría con [Completed] (Finalizado). A veces, se tarda hasta 1 hora en actualizar la descripción de estado de la instancia. Los eventos de mantenimiento completados se muestran en el panel de la consola de Amazon EC2 durante una semana.

Acciones que puede llevar a cabo

Acciones que puede realizar para instancias con un volumen raíz de EBS

Cuando reciba una notificación de un evento `system-maintenance` programado, puede realizar una de las siguientes acciones:

- Espere al mantenimiento programado: puede esperar a que el mantenimiento suceda tal como estaba programado.
- Detener e iniciar manualmente: puede detener e iniciar la instancia, lo que la migra a un nuevo host. No es lo mismo que reiniciar la instancia. Para obtener más información, consulte Detención e iniciación de una instancia de Amazon EC2.
- Automatizar la detención y el inicio: puede automatizar la detención y el inicio inmediatos en respuesta a un evento de mantenimiento programado. Para obtener más información, consulte Running operations on EC2 instances automatically in response to events in AWS Health en la Guía del usuario de AWS Health.

Acciones que puede realizar para instancias con un volumen raíz del almacén de instancias

Cuando reciba una notificación de un evento de `system-maintenance`, puede realizar una de las siguientes acciones:

- Espere al mantenimiento programado: puede esperar a que el mantenimiento suceda tal como estaba programado.
- Lance una instancia de reemplazo: si desea mantener un funcionamiento normal durante el período de mantenimiento programado:
  1. Lance una instancia de sustitución en un nuevo desde su AMI más reciente.
  2. Migre todos los datos necesarios a la instancia de sustitución antes del período de mantenimiento programado.
  3. Termine la instancia original.


Ver los eventos programados que afectan a sus instancias de Amazon EC2

Además de recibir notificaciones de eventos programados por correo electrónico, puede consultar los eventos programados.


Console

Para ver eventos programados para las instancias

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. El panel muestra todos los recursos con un evento asociado en Eventos programados.



3. En el panel de navegación, elija Eventos para obtener más información. Se muestran todos los recursos con un evento asociado. Puede filtrar por características como el tipo de evento, el tipo de recurso y la zona de disponibilidad.



AWS CLI

Para ver eventos programados para las instancias

Utilice el comando describe-instance-status.

```
aws ec2 describe-instance-status \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0 \
    --query "InstanceStatuses[].Events"
```

La siguiente salida de ejemplo muestra un evento de reinicio.

```
[
    "Events": [
        {
            "InstanceEventId": "instance-event-0d59937288b749b32",
            "Code": "system-reboot",
            "Description": "The instance is scheduled for a reboot",
            "NotAfter": "2019-03-15T22:00:00.000Z",
            "NotBefore": "2019-03-14T20:00:00.000Z",
            "NotBeforeDeadline": "2019-04-05T11:00:00.000Z"
         }

    ]
]
```

A continuación se muestra un ejemplo del resultado que muestra un evento de retirada de la instancia.

```
[
    "Events": [
        {
            "InstanceEventId": "instance-event-0e439355b779n26",

            "Code": "instance-stop",
```

```
            "Description": "The instance is running on degraded hardware",
            "NotBefore": "2015-05-23T00:00:00.000Z"
        }
    ]
]
```

PowerShell

Para ver eventos programados para las instancias

Utilice el siguiente comando Get-EC2InstanceStatus.

```
(Get-EC2InstanceStatus -InstanceId i-1234567890abcdef0).Events
```

A continuación se muestra un ejemplo del resultado que muestra un evento de retirada de la instancia.

```
Code         : instance-stop
Description  : The instance is running on degraded hardware
NotBefore    : 5/23/2015 12:00:00 AM
```

Instance metadata

Para ver eventos programados para las instancias mediante metadatos de instancia

Para recuperar información sobre los eventos de mantenimiento activos de las instancias desde los metadatos de las instancias puede utilizar el Servicio de metadatos de instancia, versión 2, o el Servicio de metadatos de instancia, versión 1.

IMDSv2

```
[ec2-user ~]$ TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
&& curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-data/events/maintenance/scheduled
```

IMDSv1

```
[ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/events/maintenance/scheduled
```

A continuación se muestra un resultado de ejemplo con información acerca de un evento de reinicio del sistema programado, en formato JSON.

```
[
  {
    "NotBefore" : "21 Jan 2019 09:00:43 GMT",
    "Code" : "system-reboot",
    "Description" : "scheduled reboot",
    "EventId" : "instance-event-0d59937288b749b32",
    "NotAfter" : "21 Jan 2019 09:17:23 GMT",
    "State" : "active"
  }
]
```

Para ver el historial de los eventos completados o cancelados mediante los metadatos de las instancias

Para recuperar información sobre los eventos completados o cancelados desde las instancias de metadatos puede utilizar el Servicio de metadatos de instancia, versión 2, o el Servicio de metadatos de instancia, versión 1.

IMDSv2

```
[ec2-user ~]$ TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
&& curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-data/events/maintenance/history
```

IMDSv1

```
[ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/events/maintenance/history
```

A continuación se muestra un resultado de ejemplo con información acerca de un evento de reinicio del sistema que se canceló y un evento de reinicio del sistema que se completó, en formato JSON.

```
[
  {
    "NotBefore" : "21 Jan 2019 09:00:43 GMT",
    "Code" : "system-reboot",
```

```
    "Description" : "[Canceled] scheduled reboot",
    "EventId" : "instance-event-0d59937288b749b32",
    "NotAfter" : "21 Jan 2019 09:17:23 GMT",
    "State" : "canceled"
  },
  {
    "NotBefore" : "29 Jan 2019 09:00:43 GMT",
    "Code" : "system-reboot",
    "Description" : "[Completed] scheduled reboot",
    "EventId" : "instance-event-0d59937288b749b32",
    "NotAfter" : "29 Jan 2019 09:17:23 GMT",
    "State" : "completed"
  }
]
```

AWS Health

Puede usar Panel de AWS Health para obtener información sobre eventos que pueden afectar a su instancia. En el Panel de estado, los problemas están organizados en tres grupos: problemas abiertos, cambios programados y otras notificaciones. El grupo de cambios programados contiene elementos próximos o que están en curso.

Para obtener más información, consulte Introducción a su Panel de AWS Health en la Guía del usuario de AWS Health.

Personalizar las notificaciones de eventos programados para sus instancias EC2

Puede personalizar las notificaciones de eventos programados para incluir etiquetas en la notificación de correo electrónico. Esto hace que sea más fácil identificar el recurso afectado (instancias o Hosts dedicados) y priorizar acciones para el próximo evento.

Al personalizar las notificaciones de eventos para incluir etiquetas, puede elegir incluir:

- Todas las etiquetas que están asociadas con el recurso afectado
- Solo las etiquetas específicas que están asociadas con el recurso afectado

Por ejemplo, supongamos que asigna etiquetas `application`, `costcenter`, `project` y `owner` a todas las instancias. Puede elegir incluir todas las etiquetas en las notificaciones de eventos. Alternativamente, si desea ver solo las etiquetas `owner` y `project` en las notificaciones de eventos, puede elegir incluir solo esas etiquetas.

Después de seleccionar las etiquetas que se van a incluir, las notificaciones de eventos incluirán el ID de recurso (ID de instancia o ID de host dedicado) y los pares de valores y clave de etiqueta asociados al recurso afectado.

Tareas

- Incluir etiquetas en las notificaciones de eventos
- Eliminar etiquetas de las notificaciones de eventos
- Ver las etiquetas que se incluirán en las notificaciones de eventos

Incluir etiquetas en las notificaciones de eventos

Las etiquetas que elija incluir se aplican a todos los recursos (instancias y Hosts dedicados) de la región seleccionada. Para personalizar las notificaciones de eventos en otras regiones, seleccione primero la región requerida y, a continuación, realice los siguientes pasos.

Console

Para incluir etiquetas en las notificaciones de eventos

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Events (Eventos).
3. Seleccione Actions (Acciones), Manage event notifications (Administrar notificaciones de eventos).
4. Activar Incluir etiquetas en las notificaciones de eventos.
5. Realice una de las siguientes acciones, dependiendo de las etiquetas que desee incluir en las notificaciones de eventos:
   - Para incluir todas las etiquetas asociadas a la instancia afectada o host dedicado, seleccione Incluir todas las etiquetas de recursos.
   - Para seleccionar las etiquetas que se van a incluir, seleccione Elegir las etiquetas que se van a incluir y, a continuación, seleccione o ingrese las claves de etiqueta.
6. Seleccione Save.

AWS CLI

Para incluir todas las etiquetas en las notificaciones de eventos

Utilice el comando register-instance-event-notification-attributes y establezca el parámetro `IncludeAllTagsOfInstance` en `true`.

```
aws ec2 register-instance-event-notification-attributes \
    --instance-tag-attribute "IncludeAllTagsOfInstance=true"
```

Para incluir etiquetas específicas en las notificaciones de eventos

Utilice el comando register-instance-event-notification-attributes y especifique las etiquetas que desea incluir mediante el parámetro `InstanceTagKeys`.

```
aws ec2 register-instance-event-notification-attributes \
    --instance-tag-attribute 'InstanceTagKeys=["tag_key_1", "tag_key_2",
 "tag_key_3"]'
```

PowerShell

Para incluir todas las etiquetas en las notificaciones de eventos

Utilice el cmdlet Register-EC2InstanceEventNotificationAttribute.

```
Register-EC2InstanceEventNotificationAttribute `
    -InstanceTagAttribute_IncludeAllTagsOfInstance $true
```

Para incluir etiquetas específicas en las notificaciones de eventos

Utilice el cmdlet Register-EC2InstanceEventNotificationAttribute.

```
Register-EC2InstanceEventNotificationAttribute `
    -InstanceTagAttribute_InstanceTagKey tag_key_1, tag_key_2, tag_key_3
```

Eliminar etiquetas de las notificaciones de eventos

Puede eliminar etiquetas de las notificaciones de eventos.

Console

Para eliminar etiquetas de las notificaciones de eventos

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2. En el panel de navegación, seleccione Events (Eventos).
3. Seleccione Actions (Acciones), Manage event notifications (Administrar notificaciones de eventos).
4. Para quitar todas las etiquetas de las notificaciones de eventos, desactive Incluir etiquetas en las notificaciones de eventos.
5. Para eliminar etiquetas específicas de las notificaciones de eventos, seleccione la X) para las claves de etiqueta correspondientes.
6. Seleccione Save.

AWS CLI

Para eliminar todas las etiquetas de las notificaciones de eventos

Utilice el comando deregister-instance-event-notification-attributes y establezca el parámetro `IncludeAllTagsOfInstance` en `false`.

```
aws ec2 deregister-instance-event-notification-attributes \
    --instance-tag-attribute "IncludeAllTagsOfInstance=false"
```

Para eliminar una etiqueta de las notificaciones de eventos

Utilice el comando deregister-instance-event-notification-attributes y especifique las etiquetas que desea eliminar mediante el parámetro `InstanceTagKeys`.

```
aws ec2 deregister-instance-event-notification-attributes \
    --instance-tag-attribute 'InstanceTagKeys=["tag_key_3"]'
```

PowerShell

Para eliminar todas las etiquetas de las notificaciones de eventos

Utilice el cmdlet Unregister-EC2InstanceEventNotificationAttribute.

```
Unregister-EC2InstanceEventNotificationAttribute `
    -InstanceTagAttribute_IncludeAllTagsOfInstance $false
```

Para eliminar una etiqueta de las notificaciones de eventos

Utilice el cmdlet Unregister-EC2InstanceEventNotificationAttribute.

```
Unregister-EC2InstanceEventNotificationAttribute `
    -InstanceTagAttribute_InstanceTagKey tag_key_3
```

Ver las etiquetas que se incluirán en las notificaciones de eventos

Puede ver las etiquetas que se van a incluir en las notificaciones de eventos.

Console

Para ver las etiquetas que se van a incluir en las notificaciones de eventos

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Events (Eventos).
3. Seleccione Actions (Acciones), Manage event notifications (Administrar notificaciones de eventos).

AWS CLI

Para ver las etiquetas que se incluirán en las notificaciones de eventos

Utilice el comando describe-instance-event-notification-attributes.

```
aws ec2 describe-instance-event-notification-attributes
```

PowerShell

Para ver las etiquetas que se incluirán en las notificaciones de eventos

Utilice el cmdlet Get-EC2InstanceEventNotificationAttribute.

```
Get-EC2InstanceEventNotificationAttribute
```

Reprogramar un evento programado para una instancia de EC2

Puede reprogramar un evento para que se produzca en la fecha y hora específicas que mejor le convenga. Después de reprogramar un evento, es posible que pasen uno o dos minutos antes de que se muestre la fecha actualizada.

Limitaciones

- Solo se pueden reprogramar los eventos con una fecha límite de evento. El evento se puede reprogramar hasta la fecha límite del evento. La fecha límite del evento se indica en la columna Deadline (Fecha límite) (consola) y el campo `NotBeforeDeadline` (AWS CLI).
- Solo se pueden reprogramar los eventos que no se han iniciado aún. La hora de inicio se indica en la columna Start time (Hora de inicio) (consola) y el campo `NotBefore` (AWS CLI). Los eventos que están programados para comenzar en los próximos 5 minutos no se pueden reprogramar.
- La nueva hora de inicio del evento debe comenzar al menos 60 minutos a partir de la hora actual.
- Si reprograma múltiples eventos utilizando la consola, la fecha límite del evento se determina por el evento con la fecha límite de evento más temprana.

Console

Para reprogramar un evento

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Events (Eventos).
3. Elija Resource type: instance (Tipo de recurso: instancia) en la lista de filtros.
4. Seleccione una o varias instancias y, a continuación, elija Actions (Acciones), Schedule Event (Programar evento).

   Solo se pueden reprogramar los eventos que tienen una fecha límite de evento indicada por un valor de Deadline (Fecha límite). Si uno de los eventos seleccionados no tiene fecha límite, Actions (Acciones) y Schedule event (Programar evento) están deshabilitados.
5. En New start time (Nueva hora de inicio), escriba una nueva fecha y hora para el evento. La nueva fecha y hora deben ser anteriores al valor especificado en Event deadline (Fecha límite de evento).
6. Seleccione Save.

   La hora de inicio del evento actualizada podría tardar uno o dos minutos en reflejarse en la consola.

AWS CLI

Para reprogramar un evento

Utilice el comando modify-instance-event-start-time.

```
aws ec2 modify-instance-event-start-time \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --instance-event-id instance-event-0d59937288b749b32 \
    --not-before 2020-03-25T10:00:00.000
```

PowerShell

Para reprogramar un evento

Utilice el cmdlet Edit-EC2InstanceEventStartTime.

```
Edit-EC2InstanceEventStartTime `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -InstanceEventId instance-event-0d59937288b749b32 `
    -NotBefore 2020-03-25T10:00:00.000
```

Cree ventanas de eventos personalizadas para los eventos programados que afecten a sus instancias de Amazon EC2.

Puede definir ventanas de eventos semanales personalizados para eventos programados que reinicien, detengan o terminen sus instancias de Amazon EC2. Puede asociar una o varias instancias con un periodo de evento. Si se planifica un evento programado para esas instancias, AWS programará los eventos dentro del periodo de eventos asociado.

Puede utilizar los periodos de eventos para maximizar la disponibilidad de la carga de trabajo mediante la especificación de los periodos de eventos que se producen durante los periodos de menor actividad de su carga de trabajo. También puede alinear los periodos de eventos con sus programas de mantenimiento internos.

Define un periodo de evento mediante la especificación de un conjunto de intervalos de tiempo. El intervalo de tiempo mínimo es de 2 horas. Los intervalos de tiempo combinados deben sumar como mínimo 4 horas.

Puede asociar una o varias instancias con un periodo de evento mediante ID de instancia o etiquetas de instancia. También puede asociar host dedicados con periodos de eventos mediante el ID de alojamiento.

> **Warning**
>
> Los periodos de eventos solo se aplican a eventos programados que detienen, reinician o terminan instancias.
> Los periodos de eventos no se aplican a lo siguiente:
>
> - eventos programados rápidos y eventos de mantenimiento de red
> - Mantenimiento no programado, como la recuperación automática de instancias y los reinicios imprevistos.

Trabajar con periodos de eventos

- Consideraciones
- Crear un periodo de evento
- Asociar un destino con un periodo de evento
- Desasociar un destino de una ventana de eventos
- Modificar una ventana de eventos
- Eliminar una ventana de eventos

Consideraciones

- Las horas de los periodos de eventos se indican en UTC.
- Una ventana de eventos puede contener múltiples rangos de tiempo. Aunque cada rango individual debe ser de al menos 2 horas, la duración total de todos los rangos debe ser de al menos 4 horas.
- Solo se puede asociar un tipo de destino (ID de instancia, ID de host dedicado o etiqueta de instancia) con un periodo de evento.
- Un destino (ID de instancia, ID de host dedicado o etiqueta de instancia) solo se puede asociar con un periodo de evento.
- Se puede asociar un máximo de 100 ID de instancia, 50 ID de host dedicado o 50 etiquetas de instancia con un periodo de evento. Las etiquetas de instancia pueden asociarse con cualquier cantidad de instancias.
- Se puede crear un máximo de 200 periodos de eventos por región de AWS.

- Es posible que varias instancias asociadas con periodos de eventos tengan eventos programados que ocurran al mismo tiempo.
- Si AWS ya ha programado un evento, la modificación de un periodo de evento no cambiará el horario del evento programado. Si el evento tiene una fecha límite, puede reprogramar el evento.
- Puede detener e iniciar una instancia antes del evento programado. Esto migra la instancia a un nuevo host y borra el evento.

Crear un periodo de evento

Puede crear uno o varios periodos de eventos. Para cada periodo de evento, debe especificar uno o varios bloques de tiempo. Por ejemplo, puede crear una ventana de evento con bloques de tiempo que ocurran todos los días a las 4 h durante 2 horas. También puede crear una ventana de evento con bloques de tiempo que ocurran los domingos entre las 2 h y las 4 h y los miércoles entre las 3 h y las 5 h.

Los periodos de eventos se repiten semanalmente hasta que se eliminan.

Console

Para crear un periodo de evento

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Events.
3. Elija Actions (Acciones), Manage event windows (Administrar periodos de eventos).
4. Seleccione Create instance event window (Crear periodo de evento de instancia).
5. En Event window name (Nombre del periodo de evento), ingrese un nombre descriptivo para el periodo de evento.
6. En Event window schedule (Programación del periodo de evento), elija especificar los bloques de tiempo en el periodo de evento con el generador de programación cron o mediante la especificación de los intervalos de tiempo.
   - Si elige Cron schedule builder (Generador de programación cron), especifique lo siguiente:
     1. En Days (UTC) (Días [UTC]), especifique los días de la semana en los que ocurrirá el periodo de evento.
     2. En Start time (UTC) (Hora de inicio [UTC]), especifique la hora a la que comenzará el periodo de evento.

3. En Duration (Duración), especifique la duración de los bloques de tiempo del periodo de evento. La duración mínima por bloque de tiempo es de 2 horas. La duración mínima del periodo de evento debe ser igual o superior a 4 horas en total. Todas las horas se indican en UTC.

- Si elige Time ranges (Intervalos de tiempo), elija Add new time range (Agregar un intervalo de tiempo nuevo) y especifique el día y la hora de inicio y el día y la hora de finalización. Repita este procedimiento para cada intervalo de tiempo. La duración mínima por intervalo de tiempo es de 2 horas. La duración mínima para todos los intervalos de tiempo combinados debe ser igual o superior a 4 horas en total.

7. (Opcional) Para Detalles del destino, asocie una o varias instancias con la ventana de eventos. Use los ID de instancia o las etiquetas de instancia para asociar instancias. Use los ID de host para asociar hosts dedicados. Cuando se programe el mantenimiento de estos objetivos, el evento se producirá durante esta ventana de eventos.

   Tenga en cuenta que puede crear ventanas de eventos sin asociar un destino al la ventana. Luego, puede modificar el periodo para asociar uno o más destinos.
8. (Opcional) En Event window tags (Etiquetas del periodo de evento), elija Add tag (Agregar etiqueta) e ingrese la clave y el valor de la etiqueta. Repita este proceso para cada etiqueta.
9. Elija Create event window (Crear un periodo de evento).

AWS CLI

Para crear un periodo de evento con un intervalo de tiempo

Utilice el comando create-instance-event-window.

```
aws ec2 create-instance-event-window \
    --time-range StartWeekDay=monday,StartHour=2,EndWeekDay=wednesday,EndHour=8 \
    --tag-specifications "ResourceType=instance-event-
window,Tags=[{Key=K1,Value=V1}]" \
    --name myEventWindowName
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "InstanceEventWindow": {
        "InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
        "TimeRanges": [
```

```
            {
                "StartWeekDay": "monday",
                "StartHour": 2,
                "EndWeekDay": "wednesday",
                "EndHour": 8
            }
        ],
        "Name": "myEventWindowName",
        "State": "creating",
        "Tags": [
            {
                "Key": "K1",
                "Value": "V1"
            }
        ]
    }
}
```

Para crear un periodo de evento con una expresión cron

Utilice el comando create-instance-event-window.

```
aws ec2 create-instance-event-window \
    --cron-expression "* 21-23 * * 2,3" \
    --tag-specifications "ResourceType=instance-event-
window,Tags=[{Key=K1,Value=V1}]" \
    --name myEventWindowName
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "InstanceEventWindow": {
        "InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
        "Name": "myEventWindowName",
        "CronExpression": "* 21-23 * * 2,3",
        "State": "creating",
        "Tags": [
            {
                "Key": "K1",
                "Value": "V1"
            }
        ]
    }
```

```
}
```

PowerShell

Para crear un periodo de evento con un intervalo de tiempo

Utilice el cmdlet New-EC2InstanceEventWindow.

```
$timeRange = New-Object Amazon.EC2.Model.InstanceEventWindowTimeRangeRequest
$timeRange.StartWeekDay = "monday"
$timeRange.EndWeekDay = "wednesday"
$timeRange.StartHour = 2
$timeRange.EndHour = 8
$tag = @{Key="key1"; Value="value1"}
$tagspec = New-Object Amazon.EC2.Model.TagSpecification
$tagspec.ResourceType = "instance-event-window"
$tagspec.Tags.Add($tag)
New-EC2InstanceEventWindow `
    -Name my-event-window `
    -TagSpecification $tagspec `
    -TimeRange @($timeRange)
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
AssociationTarget     :
CronExpression        :
InstanceEventWindowId : iew-0abcdef1234567890
Name                  : my-event-window
State                 : creating
Tags                  : {key1}
TimeRanges            : {Amazon.EC2.Model.InstanceEventWindowTimeRange}
```

Para crear un periodo de evento con una expresión cron

Utilice el cmdlet New-EC2InstanceEventWindow.

```
$tag = @{Key="key1"; Value="value1"}
$tagspec = New-Object Amazon.EC2.Model.TagSpecification
$tagspec.ResourceType = "instance-event-window"
$tagspec.Tags.Add($tag)
New-EC2InstanceEventWindow `
    -Name my-event-window `
```

```
    -TagSpecification $tagspec`
    -CronExpression "* 21-23 * * 2,3"
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
AssociationTarget     :
CronExpression        : * 21-23 * * 2,3
InstanceEventWindowId : iew-0abcdef1234567890
Name                  : my-event-window
State                 : creating
Tags                  : {key1}
TimeRanges            : {}
```

Asociar un destino con un periodo de evento

Después de crear una ventana de eventos, puede asociar destinos a la ventana de eventos. Solo puede asociar un tipo de destino a una ventana de eventos. Puede especificar ID de instancias, ID de hosts dedicados o etiquetas de instancias.

Console

Para asociar destinos con una ventana de eventos

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Events (Eventos).
3. Seleccione la ventana de eventos que desee modificar.
4. Elija Acciones, Modificar ventana de eventos de instancia.

AWS CLI

Para asociar las etiquetas de instancia con un periodo de evento

Utilice el comando associate-instance-event-window.

```
aws ec2 associate-instance-event-window \
    --instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890 \
    --association-target "InstanceTags=[{Key=k2,Value=v2},{Key=k1,Value=v1}]"
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "InstanceEventWindow": {
        "InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
        "Name": "myEventWindowName",
        "CronExpression": "* 21-23 * * 2,3",
        "AssociationTarget": {
            "InstanceIds": [],
            "Tags": [
                {
                    "Key": "k2",
                    "Value": "v2"
                },
                {
                    "Key": "k1",
                    "Value": "v1"
                }
            ],
            "DedicatedHostIds": []
        },
        "State": "creating"
    }
}
```

Para asociar las ID de instancia con una ventana de eventos

Utilice el comando associate-instance-event-window.

```
aws ec2 associate-instance-event-window \
    --instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890 \
    --association-target "InstanceIds=i-1234567890abcdef0,i-0598c7d356eba48d7"
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "InstanceEventWindow": {
        "InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
        "Name": "myEventWindowName",
        "CronExpression": "* 21-23 * * 2,3",
        "AssociationTarget": {
            "InstanceIds": [
                "i-1234567890abcdef0",
                "i-0598c7d356eba48d7"
```

```
            ],
            "Tags": [],
            "DedicatedHostIds": []
        },
        "State": "creating"
    }
}
```

Para asociar un host dedicado con un periodo de evento

Utilice el comando associate-instance-event-window.

```
aws ec2 associate-instance-event-window \
    --instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890 \
    --association-target "DedicatedHostIds=h-029fa35a02b99801d"
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "InstanceEventWindow": {
        "InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
        "Name": "myEventWindowName",
        "CronExpression": "* 21-23 * * 2,3",
        "AssociationTarget": {
            "InstanceIds": [],
            "Tags": [],
            "DedicatedHostIds": [
                "h-029fa35a02b99801d"
            ]
        },
        "State": "creating"
    }
}
```

PowerShell

Para asociar las etiquetas de instancia con un periodo de evento

Utilice el cmdlet Register-EC2InstanceEventWindow.

```
$tag1 = @{Key="key1"; Value="value1"}
$tag2 = @{Key="key2"; Value="value2"}
Register-EC2InstanceEventWindow `
```

```
    -InstanceEventWindowId iew-0abcdef1234567890 `
    -AssociationTarget_InstanceTag @($tag1,$tag2)
```

Para asociar las ID de instancia con una ventana de eventos

Utilice el cmdlet Register-EC2InstanceEventWindow.

```
Register-EC2InstanceEventWindow `
    -InstanceEventWindowId iew-0abcdef1234567890 `
    -AssociationTarget_InstanceId i-1234567890abcdef0, i-0598c7d356eba48d7
```

Para asociar un host dedicado con un periodo de evento

Utilice el cmdlet Register-EC2InstanceEventWindow.

```
Register-EC2InstanceEventWindow `
    -InstanceEventWindowId iew-0abcdef1234567890 `
    -AssociationTarget_DedicatedHostId h-029fa35a02b99801d
```

Desasociar un destino de una ventana de eventos

Console

Para desasociar destinos de una ventana de eventos

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Events (Eventos).
3. Seleccione la ventana de eventos que desee modificar.
4. Elija Acciones, Modificar ventana de eventos de instancia.

AWS CLI

Para desasociar las etiquetas de instancia de un periodo de evento

Utilice el comando disassociate-instance-event-window.

```
aws ec2 disassociate-instance-event-window \
    --instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890 \
    --association-target "InstanceTags=[{Key=k2,Value=v2},{Key=k1,Value=v1}]"
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "InstanceEventWindow": {
        "InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
        "Name": "myEventWindowName",
        "CronExpression": "* 21-23 * * 2,3",
        "AssociationTarget": {
            "InstanceIds": [],
            "Tags": [],
            "DedicatedHostIds": []
        },
        "State": "creating"
    }
}
```

Para desasociar las ID de instancia de una ventana de eventos

Utilice el comando disassociate-instance-event-window.

```
aws ec2 disassociate-instance-event-window \
    --instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890 \
    --association-target "InstanceIds=i-1234567890abcdef0,i-0598c7d356eba48d7"
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "InstanceEventWindow": {
        "InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
        "Name": "myEventWindowName",
        "CronExpression": "* 21-23 * * 2,3",
        "AssociationTarget": {
            "InstanceIds": [],
            "Tags": [],
            "DedicatedHostIds": []
        },
        "State": "creating"
    }
}
```

Para desasociar un host dedicado de un periodo de evento

Utilice el comando disassociate-instance-event-window.

```
aws ec2 disassociate-instance-event-window \
    --instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890 \
    --association-target DedicatedHostIds=h-029fa35a02b99801d
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "InstanceEventWindow": {
        "InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
        "Name": "myEventWindowName",
        "CronExpression": "* 21-23 * * 2,3",
        "AssociationTarget": {
            "InstanceIds": [],
            "Tags": [],
            "DedicatedHostIds": []
        },
        "State": "creating"
    }
}
```

PowerShell

Para desasociar las etiquetas de instancia de un periodo de evento

Utilice el cmdlet Unregister-EC2InstanceEventWindow.

```
$tag1 = @{Key="key1"; Value="value1"}
$tag2 = @{Key="key2"; Value="value2"}
Unregister-EC2InstanceEventWindow `
    -InstanceEventWindowId iew-0abcdef1234567890 `
    -AssociationTarget_InstanceTag @($tag1, $tag2)
```

Para desasociar las ID de instancia de una ventana de eventos

Utilice el cmdlet Unregister-EC2InstanceEventWindow.

```
Unregister-EC2InstanceEventWindow `
    -InstanceEventWindowId iew-0abcdef1234567890 `
    -AssociationTarget_InstanceId i-1234567890abcdef0, i-0598c7d356eba48d7
```

Para desasociar un host dedicado de un periodo de evento

Utilice el cmdlet Unregister-EC2InstanceEventWindow.

```
Unregister-EC2InstanceEventWindow `
    -InstanceEventWindowId iew-0abcdef1234567890 `
    -AssociationTarget_DedicatedHostId h-029fa35a02b99801d
```

Modificar una ventana de eventos

Puede modificar todos los campos de una ventana de evento excepto su ID. Por ejemplo, es posible que desee modificar la programación del periodo de evento cuando comience el horario de verano. Es posible que desee agregar o eliminar destinos para los periodos de eventos existentes.

Cuando modifica el periodo de evento, puede modificar un intervalo de tiempo o una expresión cron, pero no ambos.

Console

Para modificar un periodo de evento

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Events.
3. Elija Actions (Acciones), Manage event windows (Administrar periodos de eventos).
4. Seleccione el periodo de evento que desea modificar y, luego, elija Actions (Acciones), Modify instance event window (Modificar periodo de evento de instancia).
5. Modifique los campos del periodo de evento y, luego, elijaModify event window (Modificar periodo de evento).

AWS CLI

Para modificar el intervalo de tiempo de un periodo de evento

Utilice el comando modify-instance-event-window.

```
aws ec2 modify-instance-event-window
    --instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890 \
    --time-range StartWeekDay=monday,StartHour=2,EndWeekDay=wednesday,EndHour=8
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "InstanceEventWindow": {
        "InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
        "TimeRanges": [
            {
                "StartWeekDay": "monday",
                "StartHour": 2,
                "EndWeekDay": "wednesday",
                "EndHour": 8
            }
        ],
        "Name": "myEventWindowName",
        "AssociationTarget": {
            "InstanceIds": [
                "i-0abcdef1234567890",
                "i-0be35f9acb8ba01f0"
            ],
            "Tags": [],
            "DedicatedHostIds": []
        },
        "State": "creating",
        "Tags": [
            {
                "Key": "K1",
                "Value": "V1"
            }
        ]
    }
}
```

Para modificar un conjunto de intervalos de tiempo para un periodo de evento

Utilice el comando modify-instance-event-window.

```
aws ec2 modify-instance-event-window
    --instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890 \
    --time-range '[{"StartWeekDay": "monday", "StartHour": 2, "EndWeekDay":
 "wednesday", "EndHour": 8},
   {"StartWeekDay": "thursday", "StartHour": 2, "EndWeekDay": "friday",
 "EndHour": 8}]'
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "InstanceEventWindow": {
        "InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
        "TimeRanges": [
            {
                "StartWeekDay": "monday",
                "StartHour": 2,
                "EndWeekDay": "wednesday",
                "EndHour": 8
            },
            {
                "StartWeekDay": "thursday",
                "StartHour": 2,
                "EndWeekDay": "friday",
                "EndHour": 8
            }
        ],
        "Name": "myEventWindowName",
        "AssociationTarget": {
            "InstanceIds": [
                "i-0abcdef1234567890",
                "i-0be35f9acb8ba01f0"
            ],
            "Tags": [],
            "DedicatedHostIds": []
        },
        "State": "creating",
        "Tags": [
            {
                "Key": "K1",
                "Value": "V1"
            }
        ]
    }
}
```

Para modificar la expresión cron de un periodo de evento

Utilice el comando modify-instance-event-window.

```
aws ec2 modify-instance-event-window
    --instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890 \
```

```
    --cron-expression "* 21-23 * * 2,3"
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "InstanceEventWindow": {
        "InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
        "Name": "myEventWindowName",
        "CronExpression": "* 21-23 * * 2,3",
        "AssociationTarget": {
            "InstanceIds": [
                "i-0abcdef1234567890",
                "i-0be35f9acb8ba01f0"
            ],
            "Tags": [],
            "DedicatedHostIds": []
        },
        "State": "creating",
        "Tags": [
            {
                "Key": "K1",
                "Value": "V1"
            }
        ]
    }
}
```

PowerShell

Para modificar el intervalo de tiempo de un periodo de evento

Utilice el cmdlet Edit-EC2InstanceEventWindow.

```
$timeRange1 = New-Object Amazon.EC2.Model.InstanceEventWindowTimeRangeRequest
$timeRange1.StartWeekDay = "monday"
$timeRange1.EndWeekDay = "wednesday"
$timeRange1.StartHour = 2
$timeRange1.EndHour = 8
$timeRange2 = New-Object Amazon.EC2.Model.InstanceEventWindowTimeRangeRequest
$timeRange2.StartWeekDay = "thursday"
$timeRange2.EndWeekDay = "friday"
$timeRange2.StartHour = 1
$timeRange2.EndHour = 6
```

```
Edit-EC2InstanceEventWindow `
    -InstanceEventWindowId iew-0abcdef1234567890 `
    -TimeRange @($timeRange1, $timeRange2)
```

Para modificar la expresión cron de un periodo de evento

Utilice el cmdlet Edit-EC2InstanceEventWindow.

```
Edit-EC2InstanceEventWindow `
    -InstanceEventWindowId iew-0abcdef1234567890 `
    -CronExpression "* 21-23 * * 2,3"
```

Eliminar una ventana de eventos

Puede eliminar una ventana de eventos a la vez.

Console

Para eliminar un periodo de evento

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Events.
3. Elija Actions (Acciones), Manage event windows (Administrar periodos de eventos).
4. Seleccione el periodo de evento que desea eliminar y, luego, elija Actions (Acciones), Delete instance event window (Eliminar periodo de evento de instancia).
5. Cuando se le pregunte, escriba **delete** y, a continuación, elija Delete (Eliminar).

AWS CLI

Para eliminar un periodo de evento

Utilice el comando delete-instance-event-window y especifique el periodo de evento que se eliminará.

```
aws ec2 delete-instance-event-window \
    --instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890
```

Para forzar la eliminación de una ventana de eventos

Utilice el parámetro `--force-delete` si el periodo de evento está asociado actualmente con los destinos.

```
aws ec2 delete-instance-event-window \
    --instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890 \
    --force-delete
```

PowerShell

Para eliminar un periodo de evento

Utilice el cmdlet Remove-EC2InstanceEventWindow.

```
Remove-EC2InstanceEventWindow `
    -InstanceEventWindowId iew-0abcdef1234567890
```

Para forzar la eliminación de una ventana de eventos

Utilice el cmdlet Remove-EC2InstanceEventWindow.

```
Remove-EC2InstanceEventWindow `
    -InstanceEventWindowId iew-0abcdef1234567890 `
    -ForceDelete $true
```

Monitorear las instancias con CloudWatch

Puede monitorizar las instancias mediante Amazon CloudWatch, que recopila y procesa los datos sin formato de Amazon EC2 y los convierte en métricas legibles prácticamente en tiempo real. Estas estadísticas se registran durante un periodo de 15 meses, de forma que pueda obtener acceso a información de historial y obtener una mejor perspectiva acerca del desempeño de su aplicación web o servicio.

De forma predeterminada, Amazon EC2 envía los datos de las métricas a CloudWatch en periodos de 5 minutos. Para enviar los datos de las métricas de la instancia a CloudWatch en periodos de 1 minuto, puede habilitar un monitoreo detallado para la instancia. Para obtener más información, consulte Administración del monitoreo detallado para sus instancias de EC2.

La consola de Amazon EC2 muestra una serie de gráficos basados en los datos sin formato de Amazon CloudWatch. En función de sus necesidades, es posible que prefiera obtener los datos de las instancias de Amazon CloudWatch en lugar de los gráficos que se muestran en la consola.


Para obtener información sobre facturación y costos de Amazon CloudWatch, consulte Facturación y costo de CloudWatch en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch.

Contenido

- Administración de las alarmas de CloudWatch para las instancias de EC2 en la consola de Amazon EC2
- Administración del monitoreo detallado para sus instancias de EC2
- Métricas de CloudWatch que están disponibles para sus instancias
- Instalar y configurar el agente de CloudWatch mediante la consola de Amazon EC2.
- Estadísticas para métricas de CloudWatch de sus instancias
- Visualización de gráficos de monitoreo para la instancia
- Crear una alarma de CloudWatch para una instancia
- Crear alarmas que detienen, terminan, reinician o recuperan una instancia

Administración de las alarmas de CloudWatch para las instancias de EC2 en la consola de Amazon EC2

Puede ver y crear alarmas de Amazon CloudWatch para las instancias en la pantalla Instancias de la consola de Amazon EC2. En la tabla de instancias, la columna de estado de las alarmas proporciona dos controles de consola: un control para ver las alarmas y otro para crearlas o editarlas. La siguiente captura de pantalla muestra estos controles de consola, numerados con 1 (Ver alarmas) y 2 (un signo + para crear o editar una alarma).



Ver alarmas desde la pantalla Instancias

Puede ver las alarmas de cada instancia desde la pantalla Instancias.

Para ver la alarma de una instancia desde la pantalla Instancias

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).

3. En la tabla Instancias, para la instancia que elija, seleccione Ver alarmas (numeradas con 1 en la captura de pantalla anterior).
4. En la ventana Detalles de la alarma para ***i-1234567890abcdef0***, elija el nombre de la alarma para verla en la consola de CloudWatch.

Crear alarmas desde la pantalla Instancias

Puede crear una alarma para cada instancia desde la pantalla Instancias.

Para crear una alarma para una instancia desde la pantalla Instancias

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. En la tabla Instancias, para la instancia que elija, seleccione el signo más (numerado con 2 en la captura de pantalla anterior).
4. En la pantalla Administrar alarmas de CloudWatch, cree su alarma. Para obtener más información, consulte Crear una alarma de CloudWatch para una instancia.

Editar alarmas desde la pantalla Instancias

Puede editar una alarma para una instancia desde la pantalla Instancias.

Editar una alarma para una instancia desde la pantalla Instancias

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. En la tabla Instancias, para la instancia que elija, seleccione el signo más (numerado con 2 en la captura de pantalla anterior).
4. En la pantalla Administrar alarmas de CloudWatch, edite su alarma. Para obtener más información, consulte Edición o eliminación de una alarma de CloudWatch en Guía del usuario de Amazon CloudWatch.

Administración del monitoreo detallado para sus instancias de EC2

Amazon CloudWatch proporciona dos categorías de monitoreo: monitoreo básico y monitoreo detallado. De forma predeterminada, su instancia se configura para el monitoreo básico. Puede

habilitar de manera opcional el monitoreo detallado para ayudarle a identificar con rapidez los problemas operativos y actuar en consecuencia. Puede habilitar o desactivar el monitoreo detallado en una instancia en la inicialización, o bien cuando la instancia está en ejecución o detenida.

Habilitar el monitoreo detallado en una instancia no afecta al monitoreo de sus volúmenes de EBS asociados. Para obtener más información, consulte Métricas de Amazon CloudWatch para Amazon EBS.

En la siguiente tabla se destacan las diferencias entre el monitoreo básico y detallado de sus instancias.

Tipo de monitoreo	Descripción	Cargos
Monitoreo básico	Las métricas de comprobación de estado están disponibles en periodos de 1 minuto. Todas las demás métricas están disponibles en periodos de 5 minutos.	Gratuito.
Supervisión detallada	Puede obtener métricas en intervalos de un minuto, siempre que habilite la supervisión detallada para la instancia. Una vez que haya habilitado la supervisión detallada, podrá agregar los datos entre grupos de instancias similares.	Se le cobrará por cada métrica que Amazon EC2 envíe a CloudWatch. No se le cobrará por el almacenamiento de datos. Para obtener más información, consulte Nivel de pago en la página Precios de Amazon CloudWatch.

Contenido

- Permisos necesarios
- Habilitación del monitoreo detallado en la inicialización
- Administración del monitoreo detallado

Permisos necesarios

Para habilitar la supervisión detallada de una instancia, el usuario debe tener permiso para utilizar la acción de la API MonitorInstances. Para desactivar la supervisión detallada de una instancia, el usuario debe tener permiso para usar la acción de la API UnmonitorInstances.

Habilitación del monitoreo detallado en la inicialización

Utilice los siguientes procedimientos para habilitar el monitoreo detallado en la inicialización. De forma predeterminada, su instancia usa el monitoreo básico.

Console

Para habilitar la monitorización detallada al lanzar una instancia

Al lanzar una instancia mediante la Consola de Amazon EC2, en Detalles avanzados, seleccione la casilla de verificación Supervisión detallada de CloudWatch.

AWS CLI

Para habilitar la monitorización detallada al lanzar una instancia

Utilice el comando run-instances con la opción `--monitoring`.

```
--monitoring Enabled=true
```

PowerShell

Para habilitar la monitorización detallada al lanzar una instancia

Utilice el cmdlet New-EC2Instance con el parámetro `-Monitoring`.

```
-Monitoring $true
```

Administración del monitoreo detallado

Utilice los siguientes procedimientos para administrar el monitoreo detallado para una instancia en ejecución o detenida.

Console

Administración del monitoreo detallado

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instancias.
3. Seleccione la instancia.
4. Elija Acciones, Monitoreo y solución de problemas, Administrar el monitoreo detallado.
5. En la página Monitoreo detallado, en Monitoreo detallado, realice una de las siguientes acciones:
   - Monitoreo detallado: seleccione Habilitar.
   - Monitoreo básico: desactive la opción Habilitar.
6. Elija Confirmar.

AWS CLI

Habilitación del monitoreo detallado

Utilice el siguiente comando monitor-instances.

```
aws ec2 monitor-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0
```

Deshabilitación del monitoreo detallado

Utilice el comando unmonitor-instances.

```
aws ec2 unmonitor-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0
```

PowerShell

Habilitación del monitoreo detallado

Utilice el cmdlet Start-EC2InstanceMonitoring.

```
Start-EC2InstanceMonitoring -InstanceId i-1234567890abcdef0
```

Deshabilitación del monitoreo detallado

Utilice el cmdlet Stop-EC2InstanceMonitoring.

```
Stop-EC2InstanceMonitoring -InstanceId i-1234567890abcdef0
```

Métricas de CloudWatch que están disponibles para sus instancias

Amazon EC2 envía métricas a Amazon CloudWatch. Puede usar la Consola de administración de AWS, la AWS CLI o una API para obtener una lista de las métricas que Amazon EC2 envía a CloudWatch. De forma predeterminada, cada punto de datos abarca los 5 minutos que siguen a la hora de inicio de actividad de la instancia. Si ha habilitado el monitoreo detallado, cada punto de datos abarca el siguiente minuto de actividad desde la hora de inicio. Tenga en cuenta que para las estadísticas Mínimo, Máximo y Promedio, la granularidad mínima de las métricas que proporciona EC2 es de 1 minuto.

Para obtener información sobre la visualización de las métricas disponibles mediante la Consola de administración de AWS o la AWS CLI, consulte Ver métricas disponibles en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch.

Para obtener más información sobre cómo recibir las estadísticas de estas métricas, consulte Estadísticas para métricas de CloudWatch de sus instancias.

Contenido

- Métricas de la instancia
- Métricas del acelerador
- Métricas de créditos de CPU
- Métricas de host dedicado
- Métricas de Amazon EBS para instancias basadas en Nitro
- Métricas de comprobación de estado
- Métricas de reflejo de tráfico
- Métricas de grupo de Auto Scaling
- Dimensiones de métricas de Amazon EC2
- Métricas de uso de Amazon EC2

Métricas de la instancia

El espacio de nombres `AWS/EC2` incluye las siguientes métricas de instancias.

Métrica	Descripción	Unidad	Estadísticas significativas
`CPUUtilization`	El porcentaje de tiempo de CPU física que Amazon EC2 utiliza para ejecutar la instancia de EC2, que incluye el tiempo dedicado a ejecutar tanto el código de usuario como el código de Amazon EC2. A muy alto nivel, `CPUUtilization` es la suma de la `CPUUtilization` de invitado y la `CPUUtilization` de hipervisor. Las herramientas de su sistema operativo pueden mostrar un porcentaje diferente al de CloudWatch debido a factores como la simulación de dispositivos heredados, la configuración de dispositivos no heredados, las cargas de trabajo con muchas interrupciones, la migración en vivo y la actualización en vivo.	Percent	• Average • Minimum • Maximum
`DiskReadOps`	Operaciones de lectura completadas de todos los volúmenes del almacén de instancias disponibles para la instancia en un periodo de tiempo especificado. Para calcular el promedio de operaciones de E/S por segundo (IOPS) para el periodo, divida el total de operaciones del periodo por el número de segundos de ese periodo. Si no hay volúmenes en el almacén de instancias, el valor es 0 o la métrica no se registra.	Count	• Sum • Average • Minimum • Maximum
`DiskWriteOps`	Operaciones de escritura completadas en todos los volúmenes del almacén de instancia	Count	• Sum • Average • Minimum

Métrica	Descripción	Unidad	Estadísticas significativas
	s disponibles para la instancia en un periodo de tiempo especificado. Para calcular el promedio de operaciones de E/S por segundo (IOPS) para el periodo, divida el total de operaciones del periodo por el número de segundos de ese periodo. Si no hay volúmenes en el almacén de instancias, el valor es 0 o la métrica no se registra.		• Maximum

Métrica	Descripción	Unidad	Estadísticas significativas
`DiskReadBytes`	Bytes leídos de todos los volúmenes del almacén de instancias disponibles para la instancia. Esta métrica se usa para determinar el volumen de datos que la aplicación lee del disco duro de la instancia. Se puede usar para determinar la velocidad de la aplicación. El número registrado es el número de bytes recibidos durante el periodo. Si utiliza el monitoreo básico (5 minutos), puede dividir este número por 300 para conocer los bytes por segundo. Si utiliza el monitoreo detallado (1 minuto), divídalo por 60. También puede usar la función matemática métrica `DIFF_TIME` de CloudWatch para encontrar los bytes por segundo. Por ejemplo, si ha graficado `DiskReadBytes` en CloudWatch como `m1`, la fórmula matemática de métrica `m1/(DIFF_TIME(m1))` devuelve la métrica en bytes/segundo. Para obtener más información sobre `DIFF_TIME` y otras funciones matemáticas de métricas, consulte Uso de matemáticas de métricas en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch. Si no hay volúmenes en el almacén de instancias, el valor es 0 o la métrica no se registra.	Bytes	• Sum • Average • Minimum • Maximum

Métrica	Descripción	Unidad	Estadísticas significativas
`DiskWriteBytes`	Bytes escritos en todos los volúmenes del almacén de instancias disponibles para la instancia. Esta métrica se usa para determinar el volumen de datos que la aplicación escribe en el disco duro de la instancia. Se puede usar para determinar la velocidad de la aplicación. El número registrado es el número de bytes recibidos durante el periodo. Si utiliza el monitoreo básico (5 minutos), puede dividir este número por 300 para conocer los bytes por segundo. Si utiliza el monitoreo detallado (1 minuto), divídalo por 60. También puede usar la función matemática métrica `DIFF_TIME` de CloudWatch para encontrar los bytes por segundo. Por ejemplo, si ha graficado `DiskWriteBytes` en CloudWatch como `m1`, la fórmula matemática de métrica `m1/(DIFF_TIME(m1))` devuelve la métrica en bytes/segundo. Para obtener más información sobre `DIFF_TIME` y otras funciones matemáticas de métricas, consulte Uso de matemáticas de métricas en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch. Si no hay volúmenes en el almacén de instancias, el valor es 0 o la métrica no se registra.	Bytes	• Sum • Average • Minimum • Maximum

Métrica	Descripción	Unidad	Estadísticas significativas
`MetadataNoToken`	El número de veces que se ha accedido correctamente al servicio de metadatos de instancias (IMDS) mediante un método en el que no se utiliza un token. Esta métrica se utiliza para determinar si hay procesos que acceden a metadatos de la instancia que utiliza el servicio de metadatos de instancias, versión 1 (IMDSv1), que no utilizan un token. Si todas las solicitudes utilizan sesiones basadas en token, es decir, el servicio de metadatos de instancias, versión 2 (IMDSv2), el valor es 0. Para obtener más información, consulte Transición al uso de Servicio de metadatos de instancia, versión 2.	Count	• Sum • Percentiles
`MetadataNoTokenRejected`	El número de veces que se intentó hacer una llamada a IMDSv1 después de inhabilitar IMDSv1. Si aparece esta métrica, indica que se intentó llamar a IMDSv1 y se rechazó. Puede volver a activar IMDSv1 o asegurarse de que todas las llamadas utilicen IMDSv2. Para obtener más información, consulte Transición al uso de Servicio de metadatos de instancia, versión 2.	Count	• Sum • Percentiles

Métrica	Descripción	Unidad	Estadísticas significativas
`NetworkIn`	El número de bytes recibidos por la instancia en todas las interfaces de red. Esta métrica identifica el volumen de tráfico de red entrante para una sola instancia. El número registrado es el número de bytes recibidos durante el periodo. Si utiliza el monitoreo básico (5 minutos) y la estadística es Suma, puede dividir este número por 300 para conocer los bytes por segundo. Si utiliza el monitoreo detallado (1 minuto) y la estadística es Suma, divídalo por 60.	Bytes	• Sum • Average • Minimum • Maximum
`NetworkOut`	El número de bytes enviados por la instancia en todas las interfaces de red. Esta métrica identifica el volumen de tráfico de red saliente de una sola instancia. El número registrado es el número de bytes enviados durante el periodo. Si utiliza el monitoreo básico (5 minutos) y la estadística es Suma, puede dividir este número por 300 para conocer los bytes por segundo. Si utiliza el monitoreo detallado (1 minuto) y la estadística es Suma, divídalo por 60.	Bytes	• Sum • Average • Minimum • Maximum

Métrica	Descripción	Unidad	Estadísticas significativas
`NetworkPackets In`	El número de paquetes recibidos por la instancia en todas las interfaces de red. Esta métrica identifica el volumen de tráfico de red entrante en cuanto al número de paquetes de una sola instancia. Esta métrica solo se encuentra disponible para el monitoreo básico (periodos de 5 minutos). Para calcular el número de paquetes por segundo (PPS) que recibió la instancia en los 5 minutos, divida el valor de la estadística Sum por 300.	Count	• Sum • Average • Minimum • Maximum
`NetworkPackets Out`	El número de paquetes enviados por la instancia en todas las interfaces de red. Esta métrica identifica el volumen de tráfico de red saliente en cuanto al número de paquetes de una sola instancia. Esta métrica solo se encuentra disponible para el monitoreo básico (periodos de 5 minutos). Para calcular el número de paquetes por segundo (PPS) que envió la instancia en los 5 minutos, divida el valor de la estadística Suma por 300.	Count	• Sum • Average • Minimum • Maximum

Métricas del acelerador

El espacio de nombres `AWS/EC2` incluye la siguiente métrica del acelerador para las instancias de computación acelerada. Compatible solo con un subconjunto de tipos de instancias de computación acelerada.

Métrica	Descripción	Unidad	Estadísticas significativas
`GPUPowerUtilization`	Uso de potencia activa como porcentaje de la potencia activa máxima.	Porcentaje	• Average • Minimum • Maximum

Métricas de créditos de CPU

El espacio de nombres `AWS/EC2` incluye las siguientes métricas de créditos de CPU para las instancias de rendimiento ampliable.

Métrica	Descripción	Unidad	Estadísticas significativas
`CPUCreditUsage`	La cantidad de créditos de CPU gastados por la instancia para la utilización de la CPU. Un crédito de CPU equivale a una CPU virtual que se ejecuta al 100 % de utilización durante un minuto o una combinación equivalente de unidades de CPU virtuales, utilización y tiempo (por ejemplo, una CPU virtual que se ejecuta al 50 % durante dos minutos o dos CPU virtuales que se ejecutan al 25 % durante dos minutos). Las métricas de créditos de CPU solo se encuentran disponibles cada 5 minutos. Si especifica un periodo superior a cinco minutos, utilice la estadística `Sum` en lugar de `Average`.	Créditos (vCPU/minutos)	• Sum • Average • Minimum • Maximum
`CPUCreditBalance`	La cantidad de créditos de la CPU obtenidos que una instancia ha acumulado desde que se lanzó o se inició. Para T2 Standard, el `CPUCreditBalance` incluye además el número de créditos de inicialización que se han acumulado.	Créditos (vCPU/minutos)	• Sum • Average • Minimum • Maximum

Métrica	Descripción	Unidad	Estadísticas significativas
	Los créditos se acumulan en el saldo de créditos una vez obtenidos y se eliminan del saldo de créditos cuando se gastan. El saldo de créditos tiene un límite máximo, determina do por el tamaño de la instancia. Una vez que se ha alcanzado el límite, los nuevos créditos obtenidos se descartarán. Para T2 Standard, los créditos de inicialización no cuentan para el límite. Los créditos de `CPUCreditBalance` están disponibles para que la instancia los gaste a fin de aumentar la utilización de la CPU por encima de la referencia. Cuando una instancia está en ejecución, los créditos en el `CPUCreditBalance` no caducan. Cuando se detiene una instancia T3 o T3a, el valor `CPUCreditBalance` se mantiene durante siete días. A partir de ese momento, se pierden todos los créditos acumulados. Cuando se detiene una instancia T2, el valor de `CPUCreditBalance` no se mantiene y se pierden todos los créditos acumulados. Las métricas de créditos de CPU solo se encuentran disponibles cada 5 minutos.		

Métrica	Descripción	Unidad	Estadísticas significativas
`CPUSurplusCreditBalance`	La cantidad de créditos sobrantes que ha gastado una instancia `unlimited` cuando su valor `CPUCreditBalance` es igual a cero. El valor de `CPUSurplusCreditBalance` se compensa con los créditos de CPU obtenidos. Si el número de créditos sobrantes supera el número máximo de créditos que la instancia puede ganar en un periodo de 24 horas, los créditos sobrantes gastados por encima del máximo implican un cargo adicional . Las métricas de créditos de CPU solo se encuentran disponibles cada 5 minutos.	Créditos (vCPU/minutos)	• Sum • Average • Minimum • Maximum

Métrica	Descripción	Unidad	Estadísticas significativas
`CPUSurplusCreditsCharged`	La cantidad de créditos sobrantes gastados que no se han compensado con créditos de CPU obtenido y, por lo tanto, implican un cargo adicional. Los créditos sobrantes gastados se cobran cuando se da alguno de los casos siguientes: • Los créditos sobrantes gastados superan el número máximo de créditos que la instancia puede obtener en un periodo de 24 horas. Los créditos sobrantes gastados por encima de la cantidad máxima se cobran al final de la hora. • La instancia se detiene o se termina. • La instancia se cambia de `unlimited` a `standard`. Las métricas de créditos de CPU solo se encuentran disponibles cada 5 minutos.	Créditos (vCPU/minutos)	• Sum • Average • Minimum • Maximum

Métricas de host dedicado

El espacio de nombres `AWS/EC2` incluye las siguientes métricas para host dedicados de T3.

Métrica	Descripción	Unidad	Estadísticas significativas
`DedicatedHostCPUUtilization`	Porcentaje de capacidad informática asignada que están utilizando actualmente las instancias que se ejecutan en el host dedicado.	Percent	• Sum • Average • Minimum • Maximum

Métricas de Amazon EBS para instancias basadas en Nitro

El espacio de nombres de AWS/EC2 incluye métricas adicionales de Amazon EBS para los volúmenes que se han adjuntado a instancias basadas en Nitro que no son instancias bare metal.

Métrica	Descripción	Unidad	Estadísticas significativas
InstanceEBSIOPSExceededCheck	Indica si una aplicación intentó impulsar IOPS que superaron los límites máximos de IOPS de EBS para la instancia en el último minuto. Esta métrica puede ser 0 (no se superaron las IOPS) o 1 (se superaron las IOPS).	Ninguno	• Sum • Media • Mínimo • Máximo
InstanceEBSThroughputExceededCheck	Indica si una aplicación intentó impulsar un rendimiento que superó los límites máximos de rendimiento de EBS para la instancia en el último minuto. Esta métrica puede ser 0 (rendimiento no superado) o 1 (rendimiento superado).	Ninguno	• Sum • Media • Mínimo • Máximo
EBSRead0ps	Operaciones de lectura completadas de todos los volúmenes de Amazon EBS conectados a la instancia en un periodo especificado. Para calcular el promedio de operaciones de E/S de lectura por segundo (IOPS de lectura) del periodo, divida el total de operaciones del periodo por el número de segundos de ese periodo. Si utiliza el monitoreo básico (5 minutos), puede dividir este número por 300 para calcular la IOPS de lectura. Si utiliza el monitoreo detallado (1 minuto), divídalo por 60. También puede usar la función matemátic a métrica DIFF_TIME de CloudWatch para encontrar las operaciones por segundo. Por ejemplo, si ha graficado EBSRead0ps en CloudWatch como m1, la fórmula matemátic	Recuento	• Sum • Media • Mínimo • Máximo

Métrica	Descripción	Unidad	Estadísticas significativas
	a de métrica `m1/(DIFF_TIME(m1))` devuelve la métrica en operaciones/segundo. Para obtener más informaci ón sobre `DIFF_TIME` y otras funciones matemáticas de métricas, consulte Uso de matemáticas de métricas en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch.		
`EBSWriteOps`	Operaciones de escritura completadas en todos los volúmenes de EBS conectados a la instancia en un periodo especificado. Para calcular el promedio de operaciones de E/S de escritura por segundo (IOPS de escritura) del periodo, divida el total de operaciones del periodo por el número de segundos de ese periodo. Si utiliza el monitoreo básico (5 minutos), puede dividir este número por 300 para calcular la IOPS de escritura. Si utiliza el monitoreo detallado (1 minuto), divídalo por 60. También puede usar la función matemátic a métrica `DIFF_TIME` de CloudWatch para encontrar las operaciones por segundo. Por ejemplo, si ha graficado `EBSWriteOps` en CloudWatch como `m1`, la fórmula matemátic a de métrica `m1/(DIFF_TIME(m1))` devuelve la métrica en operaciones/segundo. Para obtener más informaci ón sobre `DIFF_TIME` y otras funciones matemáticas de métricas, consulte Uso de matemáticas de métricas en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch.	Recuento	• Sum • Media • Mínimo • Máximo

Métrica	Descripción	Unidad	Estadísticas significativas
`EBSReadBytes`	Bytes leídos de todos los volúmenes de EBS conectados a la instancia en un periodo especificado. El número registrado es el número de bytes leídos durante el periodo. Si utiliza el monitoreo básico (5 minutos), puede dividir este número por 300 para conocer los bytes de lectura por segundo. Si utiliza el monitoreo detallado (1 minuto), divídalo por 60. También puede usar la función matemática métrica `DIFF_TIME` de CloudWatch para encontrar los bytes por segundo. Por ejemplo, si ha graficado `EBSReadBytes` en CloudWatch como `m1`, la fórmula matemática de métrica `m1/(DIFF_TIME(m1))` devuelve la métrica en bytes/segundo. Para obtener más información sobre `DIFF_TIME` y otras funciones matemáticas de métricas, consulte Uso de matemáticas de métricas en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch.	Bytes	• Sum • Media • Mínimo • Máximo

Métrica	Descripción	Unidad	Estadísticas significativas
`EBSWriteBytes`	Bytes escritos en todos los volúmenes de EBS conectados a la instancia en un periodo especificado. El número registrado es el número de bytes escritos durante el periodo. Si utiliza el monitoreo básico (5 minutos), puede dividir este número por 300 para conocer los bytes de escritura por segundo. Si utiliza el monitoreo detallado (1 minuto), divídalo por 60. También puede usar la función matemática métrica `DIFF_TIME` de CloudWatch para encontrar los bytes por segundo. Por ejemplo, si ha graficado `EBSWriteBytes` en CloudWatch como `m1`, la fórmula matemática de métrica `m1/(DIFF_TIME(m1))` devuelve la métrica en bytes/segundo. Para obtener más información sobre `DIFF_TIME` y otras funciones matemáticas de métricas, consulte Uso de matemáticas de métricas en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch.	Bytes	• Sum • Media • Mínimo • Máximo

Métrica	Descripción	Unidad	Estadísticas significativas
`EBSIOBalance%`	Proporciona información sobre el porcentaje de créditos restantes de E/S en el bucket por ráfaga. Esta métrica solo está disponible para la monitorización básica. Esta métrica solo está disponible para algunos tamaños de instancia `*.4xlarge` y otros más pequeños que alcancen su rendimiento máximo durante solo 30 minutos al menos una vez cada 24 horas. La estadística `Sum` no es aplicable a esta métrica.	Porcentaje	• Mínimo • Máximo
`EBSByteBalance%`	Proporciona información sobre el porcentaje de créditos restantes de desempeño en el bucket por ráfaga. Esta métrica solo está disponible para la monitorización básica. Esta métrica solo está disponible para algunos tamaños de instancia `*.4xlarge` y otros más pequeños que alcancen su rendimiento máximo durante solo 30 minutos al menos una vez cada 24 horas. La estadística `Sum` no es aplicable a esta métrica.	Porcentaje	• Mínimo • Máximo

Para obtener más información acerca de las métricas proporcionadas para los volúmenes de EBS, consulte Métricas para los volúmenes de Amazon EBS en la Guía del usuario de Amazon EBS. Para obtener más información acerca de las métricas proporcionadas para las flotas de EC2 y las flotas de spot, consulte Supervisar su flota de EC2 o flota de spot con CloudWatch.

Métricas de comprobación de estado

De forma predeterminada, las métricas de comprobación de estado están disponibles con una frecuencia de 1 minuto sin ningún costo adicional. En el caso de una instancia recién lanzada, los datos de las métricas de comprobación de estado solo están disponibles una vez que la instancia ha completado el estado de inicialización (unos minutos después de que la instancia haya entrado en el estado `running`). Para obtener más información acerca de las comprobaciones de estado de EC2, consulte Comprobaciones de estado de las instancias de Amazon EC2.

El espacio de nombres `AWS/EC2` incluye las siguientes métricas de comprobaciones de estado.

Métrica	Descripción	Unidad	Estadísticas significativas
`StatusCheckFailed`	Indica si la instancia ha superado todas las comprobaciones de estado en el último minuto. Esta métrica puede ser `0` (superada) o 1 (no superada). De forma predeterminada, esta métrica está disponible con una frecuencia de 1 minuto sin ningún costo adicional.	Count	• Average • Minimum • Maximum
`StatusCheckFailed_Instance`	Indica si la instancia ha superado la comprobación de estado de la instancia en el último minuto. Esta métrica puede ser `0` (superada) o 1 (no superada). De forma predeterminada, esta métrica está disponible con una frecuencia de 1 minuto sin ningún costo adicional.	Count	• Average • Minimum • Maximum
`StatusCheckFailed_System`	Indica si la instancia ha superado la comprobación de estado del sistema en el último minuto. Esta métrica puede ser `0` (superada) o 1 (no superada).	Count	• Average • Minimum • Maximum

Métrica	Descripción	Unidad	Estadísticas significativas
	De forma predeterminada, esta métrica está disponible con una frecuencia de 1 minuto sin ningún costo adicional.		
`StatusCheckFailed_AttachedEBS`	Indica si la instancia ha superado la comprobación de estado de EBS adjunta en el último minuto. Esta métrica puede ser `0` (superada) o `1` (no superada). De forma predeterminada, esta métrica está disponible con una frecuencia de 1 minuto sin ningún costo adicional.	Count	• Average • Minimum • Maximum

El espacio de nombres `AWS/EBS` incluye la siguiente métrica de comprobaciones de estado.

Métrica	Descripción	Unidad	Estadísticas significativas
`VolumeStalledIOCheck`	Nota: Solo para instancias Nitro. No se publica para los volúmenes adjuntos a Amazon ECS y las tareas de AWS Fargate. Indica si un volumen ha superado o no una comprobación de E/S estancada en el último minuto. Esta métrica puede ser `0` (superada) o `1` (no superada).	Ninguno	• Average • Minimum • Maximum

Métricas de reflejo de tráfico

El espacio de nombres `AWS/EC2` incluye métricas para el tráfico reflejado. Para obtener más información, consulte Supervisión del tráfico reflejado mediante Amazon CloudWatch en la Guía de reflejo de tráfico de Amazon VPC.

Métricas de grupo de Auto Scaling

El espacio de nombres de `AWS/AutoScaling` incluye métricas para grupos de escalado automático. Para obtener más información, consulte Monitor CloudWatch metrics for your Auto Scaling groups and instances (Supervisión de las métricas de CloudWatch para las instancias y los grupos de escalado automático) en la Guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling.

Dimensiones de métricas de Amazon EC2

Puede utilizar las siguientes dimensiones para ajustar las métricas mostradas en las tablas anteriores.

Dimensión	Descripción
`AutoScalingGroupName`	Esta dimensión filtra los datos solicitados de todas las instancias en un grupo de capacidad especificado. Un grupo de Auto Scaling es una colección de instancias que usted define si usa Auto Scaling. Esta dimensión solo está disponible para las métricas de Amazon EC2 cuando las instancias están en un grupo de Auto Scaling. Disponible para instancias con la monitorización detallada o básica habilitada.
`ImageId`	Esta dimensión filtra los datos solicitados de todas las instancias que se ejecutan en esta Imagen de máquina de Amazon (AMI) de Amazon EC2. Disponible para instancias con la monitorización detallada habilitada.
`InstanceId`	Esta dimensión filtra únicamente los datos solicitados para la instancia identificada. Sirve para identificar una instancia exacta en la que desee monitorizar datos.
`InstanceType`	Esta dimensión filtra los datos solicitados de todas las instancias que se ejecutan con el tipo de instancia especificado. Esto le ayuda a clasificar los datos por el tipo de instancia en ejecución. Por ejemplo, puede comparar los datos de una instancia m1.small y una instancia m1.large para determinar cuál de ellas tiene mayor valor empresarial para su aplicación. Disponible para instancias con la monitorización detallada habilitada.

Métricas de uso de Amazon EC2

Puede utilizar las métricas de uso de CloudWatch para proporcionar visibilidad sobre el uso de los recursos de su cuenta. Utilice estas métricas para visualizar el uso actual del servicio en paneles y gráficos de CloudWatch.

Las métricas de uso de Amazon EC2 se corresponden con las cuotas de servicio de AWS. Puede configurar alarmas que le avisen cuando su uso se acerque a una cuota de servicio. Para obtener más información sobre la integración de CloudWatch con Service Quotas, consulte Métricas de uso de AWS en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch.

Amazon EC2 publica las siguientes métricas en el espacio de nombres `AWS/Usage`.

Métrica	Descripción
`ResourceCount`	El número de los recursos especificados que se ejecutan en su cuenta. Los recursos se definen por las dimensiones asociadas a la métrica. La estadística más útil para esta métrica es `MAXIMUM`, que representa el número máximo de recursos utilizados durante el periodo de un minuto.

Las siguientes dimensiones se utilizan para ajustar las métricas de uso publicadas por Amazon EC2.

Dimensión	Descripción
`Service`	El nombre del servicio de AWS que contiene el recurso. Para las métricas de uso de Amazon EC2, el valor de esta dimensión es `EC2`.
`Type`	El tipo de entidad que se registra. Actualmente, el único valor válido para las métricas de uso de Amazon EC2 es `Resource`.
`Resource`	El tipo de recurso que se está ejecutando. Actualmente, el único valor válido para las métricas de uso de Amazon EC2 es `vCPU`, que devuelve información sobre las instancias que se están ejecutando.

Dimensión	Descripción
`Class`	La clase de recurso del que se realiza el seguimiento. Para las métricas de uso de Amazon EC2 con `vCPU` como valor de la dimensión `Resource`, los valores válidos son `Standard/OnDemand` , `F/OnDemand` , `G/OnDemand` , `Inf/OnDemand` , `P/OnDemand` y `X/OnDemand` . Los valores de esta dimensión definen la primera letra de los tipos de instancia registrados por la métrica. Por ejemplo, `Standard/OnDemand` devuelve información sobre todas las instancias en ejecución con tipos que comienzan por A, C, D, H, I, M, R, T y Z, y `G/OnDemand` devuelve información sobre todas las instancias en ejecución con tipos que comienzan por G.

Instalar y configurar el agente de CloudWatch mediante la consola de Amazon EC2.

Descripción
La instalación y configuración del agente de CloudWatch mediante la consola de Amazon EC2 se encuentran en fase beta para Amazon EC2 y están sujetas a cambios.

De forma predeterminada, Amazon CloudWatch proporciona métricas básicas, como `CPUUtilization` y `NetworkIn`, para monitorizar las instancias de Amazon EC2. Para recopilar métricas adicionales, puede instalar el agente de CloudWatch en las instancias de EC2 y, a continuación, configurar el agente para que emita las métricas seleccionadas. En lugar de instalar y configurar manualmente el agente de CloudWatch en cada instancia de EC2, puede utilizar la consola Amazon EC2 para que lo haga por usted.

Puede utilizar la consola Amazon EC2 para instalar el agente de CloudWatch en las instancias y configurar el agente para que emita las métricas seleccionadas.

Como alternativa, para completar este proceso manualmente, consulte Instalación del agente de CloudWatch en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch. Para obtener más información sobre el

agente de Amazon CloudWatch, consulte Recopilación de métricas, registros y seguimientos con el agente de CloudWatch.

Contenido

- Requisitos previos
- Funcionamiento
- Costos
- Instalación y configuración del agente de CloudWatch

Requisitos previos

Para utilizar Amazon EC2 a fin de instalar y configurar el agente de CloudWatch, debe cumplir los requisitos previos de usuario e instancia que se describen en esta sección.

> **Tip**
>
> Esta característica no está disponible en todas las Regiones de AWS. Si el elemento de menú descrito en el procedimiento de instalación de esta página no existe en la consola de Amazon EC2 y tiene flexibilidad en cuanto al lugar donde se ejecutan sus instancias, pruebe con otra región. De lo contrario, puede utilizar las instrucciones manuales de la Guía del usuario de Amazon CloudWatch para instalar y configurar el agente.

Requisitos previos del usuario

Para usar esta característica, el usuario o rol de la consola de IAM debe tener los permisos necesarios para usar Amazon EC2 y los siguientes permisos de IAM:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ssm:GetParameter",
```

```
                "ssm:PutParameter"
            ],
            "Resource": "arn:aws:ssm:*:*:parameter/EC2-Custom-Metrics-*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ssm:SendCommand",
                "ssm:ListCommandInvocations",
                "ssm:DescribeInstanceInformation"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetInstanceProfile",
                "iam:SimulatePrincipalPolicy"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Requisitos previos para las instancias

- Estado de la instancia: `running`
- Sistema operativo admitido: Linux
- AWS Systems ManagerAgente (Agente SSM): instalado. Dos notas sobre el agente SSM:
  - El agente SSM está preinstalado en algunas Imágenes de máquina de Amazon (AMI) AWS proporcionadas por terceros de confianza. Para obtener información sobre las AMI compatibles y las instrucciones para instalar el agente SSM, consulte Imágenes de máquina de Amazon (AMI) con el agente SSM preinstalado en la Guía del usuario de AWS Systems Manager.
  - Si tiene problemas con el agente SSM, consulte Solución de problemas con el agente SSM en la Guía del usuario de AWS Systems Manager.
- Permisos de IAM para la instancia: se deben añadir las siguientes políticas administradas de AWS a un rol de IAM que se ajuste a la instancia:

- AmazonSSMManagedInstanceCore: permite que una instancia utilice Systems Manager para instalar y configurar el agente de CloudWatch.
- CloudWatchAgentServerPolicy: permite que una instancia utilice el agente de CloudWatch para escribir datos en CloudWatch.

Para obtener información sobre cómo agregar permisos de IAM a la instancia, consulte Uso de perfiles de instancias en la Guía del usuario de IAM.

Funcionamiento

Antes de poder utilizar la consola Amazon EC2 para instalar y configurar el agente de CloudWatch, debe asegurarse de que su usuario o rol de IAM y las instancias en las que quiere añadir métricas cumplen ciertos requisitos previos. A continuación, puede utilizar la consola Amazon EC2 para instalar y configurar el agente de CloudWatch en las instancias seleccionadas.

En primer lugar, cumpla con los requisitos previos

- Necesita los permisos de IAM necesarios: antes de empezar, asegúrese de que el usuario o rol de la consola tenga los permisos de IAM necesarios para utilizar esta característica.
- Instancias: para utilizar la característica, las instancias de EC2 deben ser instancias de Linux, tener el agente SSM instalado, tener los permisos de IAM necesarios y estar en ejecución.

A continuación, puede utilizar la característica

1. Seleccione sus instancias: en la consola Amazon EC2, seleccione las instancias en las que desea instalar y configurar el agente de CloudWatch. A continuación, inicie el proceso seleccionando Configurar el agente de CloudWatch.
2. Validar el agente SSM: Amazon EC2 comprueba que el agente SSM esté instalado e iniciado en cada instancia. Las instancias que no superen esta comprobación se excluyen del proceso. El agente SSM se utiliza para realizar acciones en la instancia durante este proceso.
3. Validar los permisos de IAM: Amazon EC2 comprueba que cada instancia tenga los permisos de IAM necesarios para este proceso. Las instancias que no superen esta comprobación se excluyen del proceso. Los permisos de IAM permiten al agente de CloudWatch recopilar métricas de la instancia e integrarlas con AWS Systems Manager para usar el agente SSM.
4. Validar el agente de CloudWatch: Amazon EC2 comprueba que el agente de CloudWatch esté instalado y en ejecución en cada instancia. Si alguna instancia no supera esta comprobación,

Amazon EC2 le ofrecerá instalar e iniciar el agente de CloudWatch por usted. El agente de CloudWatch recopilará las métricas seleccionadas en cada instancia una vez que se complete este proceso.

5. Seleccione la configuración de métricas: seleccione las métricas que el agente de CloudWatch emitirá desde sus instancias. Una vez seleccionado, Amazon EC2 almacena un archivo de configuración en el almacén de parámetros, donde permanece hasta que se complete el proceso. Amazon EC2 eliminará el archivo de configuración del almacén de parámetros a menos que se interrumpa el proceso. Tenga en cuenta que si no selecciona una métrica, pero la agregó anteriormente a la instancia, se eliminará de la instancia cuando se complete el proceso.
6. Actualizar la configuración del agente de CloudWatch: Amazon EC2 envía la configuración de métricas al agente de CloudWatch. Este es el último paso del proceso. Si tiene éxito, las instancias pueden emitir datos para las métricas seleccionadas y Amazon EC2 eliminará el archivo de configuración del almacén de parámetros.

Costos

Las métricas adicionales que agregue durante este proceso se facturan como métricas personalizadas. Para obtener más información sobre los precios de las métricas de CloudWatch, consulte Precios de Amazon CloudWatch.

Instalación y configuración del agente de CloudWatch

Puede usar la consola de Amazon EC2 para instalar y configurar el agente de CloudWatch y añadir métricas adicionales.

> **Note**
>
> Cada vez que realiza este procedimiento, sobrescribe la configuración del agente de CloudWatch existente. Si no selecciona una métrica que se haya seleccionado anteriormente, se eliminará de la instancia.

Cómo instalar y configurar el agente de CloudWatch mediante la consola de Amazon EC2

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione las instancias en las que desea instalar y configurar el agente de CloudWatch.

4. Seleccione Acciones, Supervisar y solucionar problemas, Configurar el agente de CloudWatch.
5. Para cada paso del proceso, lea el texto de la consola y, a continuación, seleccione Siguiente.
6. Para completar el proceso, en el paso final, seleccione Completar.

Para actualizar la configuración del agente creada por la consola de Amazon EC2

Puede personalizar manualmente la configuración que creó la consola EC2. Para obtener más información, consulte Cree o edite de forma manual el archivo de configuración del agente de CloudWatch en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch.

Estadísticas para métricas de CloudWatch de sus instancias

Puede obtener estadísticas para métricas de CloudWatch de las instancias. Las estadísticas son agregaciones de datos de métricas correspondientes a periodos especificados. CloudWatch proporciona estadísticas en función de los puntos de datos de métricas proporcionadas por los datos personalizados o por otros servicios de AWS para CloudWatch. Las acumulaciones se realizan utilizando el espacio de nombres, el nombre de métrica, las dimensiones y la unidad de medida de punto de datos, dentro del período de tiempo que especifique. En la siguiente tabla se describen las estadísticas disponibles.

Estadística	Descripción
`Minimum`	El valor más bajo observado durante el período especificado. Puede utilizar este valor para determinar volúmenes de actividad bajos para su aplicación.
`Maximum`	El valor más alto observado durante el período especificado. Puede utilizar este valor para determinar volúmenes de actividad altos para su aplicación.
`Sum`	Todos los valores enviados para métrica coincidente se suman. Esta estadística puede resultar útil para determinar el volumen total de una métrica.
`Average`	El valor de `Sum`/`SampleCount` durante el periodo específico. Al comparar esta estadística con `Minimum` y `Maximum`, puede determinar el ámbito completo de una métrica y lo cerca que está el uso promedio a los valores `Minimum` y `Maximum`. Esta comparación le ayuda a saber cuándo aumentar o reducir los recursos en función de las necesidades.

Estadística	Descripción
`SampleCount`	El recuento (número) de puntos de datos utilizado para el cálculo estadístico.
`pNN.NN`	El valor del percentil especificado. Puede especificar cualquier percentil con hasta dos decimales (por ejemplo, p95.45).

Contenido

- Obtener estadísticas para una instancia específica
- Acumular estadísticas para distintas instancias
- Acumular estadísticas por grupo de Auto Scaling
- Acumular estadísticas por AMI

Obtener estadísticas para una instancia específica

Puede utilizar la Consola de administración de AWS o la AWS CLI para obtener las estadísticas de una instancia específica. En los siguientes ejemplos se muestra cómo utilizar la Consola de administración de AWS o la AWS CLI para determinar la utilización de CPU máxima de una instancia de EC2 específica.


Requisitos

- Debe tener el ID de la instancia. Puede obtener el ID de la instancia mediante la Consola de administración de AWS o el comando describe-instances.
- De forma predeterminada, la monitorización básica está habilitada, pero puede activar la monitorización detallada. Para obtener más información, consulte Administración del monitoreo detallado para sus instancias de EC2.


Para mostrar la utilización de la CPU de una instancia concreta (consola)

1. Abra la consola de CloudWatch en https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. En el panel de navegación, elija Metrics (Métricas).
3. Elija el espacio de nombres de métrica de EC2.
4. Elija la dimensión Per-Instance Metrics (Métricas por instancia).

5. En el campo de búsqueda, escriba **`CPUUtilization`** y pulse Intro. Elija la fila de la instancia concreta, que muestra un gráfico para la métrica CPUUtilization de la instancia. Para asignar un nombre al gráfico, elija el icono del lápiz. Para cambiar el intervalo de tiempo, seleccione uno de los valores predefinidos o elija custom (personalizado).



6. Para cambiar la estadística o el periodo de la métrica, elija la pestaña Graphed metrics (Métricas diagramadas). Elija el encabezado de columna o un valor individual y, a continuación, elija un valor diferente.



Para obtener la utilización de la CPU de una instancia concreta (AWS CLI)

Utilice el siguiente comando get-metric-statistics para obtener la métrica CPUUtilization para la instancia especificada utilizando el periodo y el intervalo de tiempo especificados:

```
aws cloudwatch get-metric-statistics --namespace AWS/EC2 --metric-name CPUUtilization
 --period 3600 \
--statistics Maximum --dimensions Name=InstanceId,Value=i-1234567890abcdef0 \
--start-time 2022-10-18T23:18:00 --end-time 2022-10-19T23:18:00
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado. Cada valor representa el porcentaje de utilización de CPU máxima para una sola instancia de EC2.

```
{
    "Datapoints": [
        {
            "Timestamp": "2022-10-19T00:18:00Z",
            "Maximum": 0.33000000000000002,
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "Timestamp": "2022-10-19T03:18:00Z",
            "Maximum": 99.670000000000002,
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "Timestamp": "2022-10-19T07:18:00Z",
            "Maximum": 0.34000000000000002,
```

```
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "Timestamp": "2022-10-19T12:18:00Z",
            "Maximum": 0.34000000000000002,
            "Unit": "Percent"
        }
    ],
    "Label": "CPUUtilization"
}
```

Acumular estadísticas para distintas instancias

Las estadísticas agrupadas están disponibles para las instancias que tengan el monitoreo detallado habilitado. Las instancias que utilizan la monitorización básica no están incluidas en las estadísticas acumulas. Antes de poder obtener estadísticas agrupadas en todas las instancias, debe habilitar el monitoreo detallado (con un cargo adicional), que proporciona datos en periodos de 1 minuto.

Tenga en cuenta que Amazon CloudWatch no puede agrupar datos en las regiones de AWS. Las métricas son totalmente independientes entre regiones.


Este ejemplo muestra cómo utilizar la monitorización detallada para obtener el uso promedio de CPU de las instancias de EC2. Dado que no se especifica ninguna dimensión, CloudWatch devuelve estadísticas para todas las dimensiones en el espacio de nombres `AWS/EC2`.

> **Important**
>
> Esta técnica que se utiliza en la recuperación de todas las dimensiones en un espacio de nombres de AWS no funciona para espacios de nombres personalizados que publique en Amazon CloudWatch. Con el uso de espacios de nombres personalizados, debe especificar el conjunto completo de dimensiones que hay asociadas a cualquier punto de datos dado para recuperar estadísticas que incluyen el punto de datos.

Para mostrar la utilización media de la CPU en sus instancias (consola)

1. Abra la consola de CloudWatch en https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. En el panel de navegación, seleccione Metrics (Métricas).
3. Elija el espacio de nombres EC2 y seleccione Across All Instances (En todas las instancias).

4. Elija la fila que contiene CPUUtilization, que muestra un gráfico de la métrica de todas sus instancias de EC2. Para asignar un nombre al gráfico, elija el icono del lápiz. Para cambiar el intervalo de tiempo, seleccione uno de los valores predefinidos o elija custom (personalizado).



5. Para cambiar la estadística o el periodo de la métrica, elija la pestaña Graphed metrics (Métricas diagramadas). Elija el encabezado de columna o un valor individual y, a continuación, elija un valor diferente.

Para obtener la utilización media de la CPU en sus instancias (AWS CLI)

Utilice el comando get-metric-statistics como se indica a continuación para obtener la métrica del promedio de CPUUtilization para las distintas instancias:

```
aws cloudwatch get-metric-statistics \
    --namespace AWS/EC2 \
    --metric-name CPUUtilization \
    --period 3600  --statistics "Average" "SampleCount" \
    --start-time 2022-10-11T23:18:00 \
```

```
    --end-time 2022-10-12T23:18:00
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado:


```
{
    "Datapoints": [
        {
            "SampleCount": 238.0,
            "Timestamp": "2022-10-12T07:18:00Z",
            "Average": 0.038235294117647062,
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "SampleCount": 240.0,
            "Timestamp": "2022-10-12T09:18:00Z",
            "Average": 0.16670833333333332,
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "SampleCount": 238.0,
            "Timestamp": "2022-10-11T23:18:00Z",
            "Average": 0.041596638655462197,
            "Unit": "Percent"
        }
    ],
    "Label": "CPUUtilization"
}
```


Acumular estadísticas por grupo de Auto Scaling

Puede acumular estadísticas para las instancias de EC2 en un grupo de Auto Scaling. Tenga en cuenta que Amazon CloudWatch no puede agrupar datos en las regiones de AWS. Las métricas son totalmente independientes entre regiones.

En este ejemplo, se muestra cómo recuperar los bytes totales que se escriben en disco para un grupo de Auto Scaling. El total se calcula para periodos de 1 minuto para un intervalo de 24 horas en todas las instancias de EC2 en el grupo de Auto Scaling especificado.

Para visualizar DiskWriteBytes para las instancias en un grupo de Auto Scaling (consola)

1. Abra la consola de CloudWatch en https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. En el panel de navegación, seleccione Metrics (Métricas).

3. Elija el espacio de nombres EC2 y, a continuación, seleccione By Auto Scaling Group (Por grupo de Auto Scaling).
4. Elija la fila para la métrica DiskWriteBytes y el grupo de Auto Scaling específico, que muestra un gráfico para la métrica para las instancias en el grupo de Auto Scaling. Para asignar un nombre al gráfico, elija el icono del lápiz. Para cambiar el intervalo de tiempo, seleccione uno de los valores predefinidos o elija custom (personalizado).
5. Para cambiar la estadística o el periodo de la métrica, elija la pestaña Graphed metrics (Métricas diagramadas). Elija el encabezado de columna o un valor individual y, a continuación, elija un valor diferente.

Para visualizar DiskWriteBytes para las instancias en un grupo de Auto Scaling (AWS CLI)

Utilice el comando get-metric-statistics como se indica a continuación.

```
aws cloudwatch get-metric-statistics --namespace AWS/EC2 --metric-name DiskWriteBytes
 --period 360 \
--statistics "Sum" "SampleCount" --dimensions Name=AutoScalingGroupName,Value=my-asg --
start-time 2022-10-16T23:18:00 --end-time 2022-10-18T23:18:00
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado:

```
{
    "Datapoints": [
        {
            "SampleCount": 18.0,
            "Timestamp": "2022-10-19T21:36:00Z",
            "Sum": 0.0,
            "Unit": "Bytes"
        },
        {
            "SampleCount": 5.0,
            "Timestamp": "2022-10-19T21:42:00Z",
            "Sum": 0.0,
            "Unit": "Bytes"
        }
    ],
    "Label": "DiskWriteBytes"
}
```

Acumular estadísticas por AMI

Puede acumular estadísticas por AMI para las instancias que tengan el monitoreo detallado habilitado. Las instancias que utilizan la monitorización básica no están incluidas en las estadísticas acumulas. Antes de poder obtener estadísticas agrupadas en todas las instancias, debe habilitar el monitoreo detallado (con un cargo adicional), que proporciona datos en periodos de 1 minuto.

Tenga en cuenta que Amazon CloudWatch no puede agrupar datos en las regiones de AWS. Las métricas son totalmente independientes entre regiones.

Este ejemplo muestra cómo determinar la utilización promedio de la CPU de todas las instancias que utilizan una Imagen de máquina de Amazon (AMI) específica. La media está por encima de intervalos de tiempo de 60 segundos durante un periodo de un día.

Para mostrar la utilización media de CPU por AMI (consola)

1. Abra la consola de CloudWatch en https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. En el panel de navegación, seleccione Metrics (Métricas).
3. Elija el espacio de nombres EC2 y, a continuación, seleccione By Image (AMI) Id (Por ID de imagen (AMI)).
4. Elija la fila para la métrica CPUUtilization y la AMI específica, que muestra un gráfico para la métrica para la AMI especificada. Para asignar un nombre al gráfico, elija el icono del lápiz. Para cambiar el intervalo de tiempo, seleccione uno de los valores predefinidos o elija custom (personalizado).
5. Para cambiar la estadística o el periodo de la métrica, elija la pestaña Graphed metrics (Métricas diagramadas). Elija el encabezado de columna o un valor individual y, a continuación, elija un valor diferente.

Para obtener la utilización media de la CPU de un ID de imagen (AWS CLI)

Utilice el comando get-metric-statistics como se indica a continuación.

```
aws cloudwatch get-metric-statistics --namespace AWS/EC2 --metric-name CPUUtilization
 --period 3600 \
--statistics Average --dimensions Name=ImageId,Value=ami-3c47a355 --start-
time 2022-10-10T00:00:00 --end-time 2022-10-11T00:00:00
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado. Cada valor representa un porcentaje de utilización de CPU promedio para las instancias de EC2 que ejecutan la AMI especificada.


```
{
    "Datapoints": [
        {
            "Timestamp": "2022-10-10T07:00:00Z",
            "Average": 0.041000000000000009,
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "Timestamp": "2022-10-10T14:00:00Z",
            "Average": 0.079579831932773085,
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "Timestamp": "2022-10-10T06:00:00Z",
            "Average": 0.036000000000000011,
            "Unit": "Percent"
        }
    ],
    "Label": "CPUUtilization"
}
```


Visualización de gráficos de monitoreo para la instancia

Tras lanzar la instancia, puede abrir la consola de Amazon EC2 y ver los gráficos de monitorización de la instancia en la pestaña Monitoring (Monitorización). Cada gráfico se basa en una de las métricas de Amazon EC2 disponibles.

Están disponibles los siguientes gráficos:

- Utilización media de la CPU (porcentaje)
- Número medio de operaciones de lectura en disco (bytes)
- Número medio de operaciones de escritura en disco (bytes)
- Entrada de red máxima (bytes)
- Salida de red máxima (bytes)
- Resumen de operaciones de lectura en disco (recuento)
- Resumen de operaciones de escritura en disco (recuento)

- Resumen de estado (cualquiera)
- Resumen de estado instancia (recuento)
- Resumen de estado sistema (recuento)

Para obtener más información acerca de las métricas y los datos que proporcionan a los gráficos, consulte Métricas de CloudWatch que están disponibles para sus instancias.

Representación gráfica de métricas mediante la consola de CloudWatch

También puede utilizar la consola de CloudWatch para representar gráficamente datos de métricas generados por Amazon EC2 y otros servicios de AWS. Para obtener más información, consulte Representación gráfica de métricas en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch.

Crear una alarma de CloudWatch para una instancia

Puede crear una alarma de CloudWatch que monitoree métricas de CloudWatch para una de sus instancias. CloudWatch le enviará una notificación automáticamente cuando la métrica alcance un límite que haya especificado. Puede crear una alarma de CloudWatch mediante la consola de Amazon EC2 o bien utilizando las opciones más avanzadas que proporciona la consola de CloudWatch.

Para crear una alarma mediante la consola de CloudWatch

Para ver ejemplos, consulte Creación de alarmas de Amazon CloudWatch en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch.

Para crear una alarma mediante la consola de Amazon EC2

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione la instancia y elija Actions (Acciones), Monitoring and troubleshoot (Monitoreo y solución de problemas), Manage CloudWatch alarms (Administrar alarmas de CloudWatch).
4. En la página de detalles Manage CloudWatch alarms (Administrar alarmas de CloudWatch), en Add or edit alarm (Agregar o editar alarma), seleccione Create an alarm (Crear una alarma).
5. En Notificación de alarma, elija si desea configurar las notificaciones de Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS). Introduzca un tema de Amazon SNS existente o escriba un nombre para crear un nuevo tema.

6. En Acción de alarma, elija si desea especificar una acción que se debe llevar a cabo cuando se active la alarma. Elija una acción de la lista.
7. En Alarm thresholds (Umbrales de alarma), seleccione la métrica y los criterios para la alarma. Por ejemplo, para crear una alarma que se active cuando el uso de la CPU alcance el 80 % durante un periodo de 5 minutos, haga lo siguiente:

   a. Deje la configuración predeterminada para Agrupar muestras por (Promedio) y Tipo de datos para la muestra (Utilización de CPU).
   b. Elija >= en Alarma cuando e ingrese **`0.80`** para Porcentaje.
   c. Ingrese **`1`** para Periodo consecutivo y seleccione 5 minutos para Periodo.
8. (Opcional) En Sample metric data (Muestrear datos de métrica), elija Add to dashboard (Agregar al panel).
9. Seleccione Crear.

Puede editar la configuración de la alarma de CloudWatch desde la consola de Amazon EC2 o la consola de CloudWatch. Si desea eliminar la alarma, puede hacerlo desde la consola de CloudWatch. Para obtener más información, consulte Edición o eliminación de una alarma de CloudWatch en Guía del usuario de Amazon CloudWatch.

Crear alarmas que detienen, terminan, reinician o recuperan una instancia

Mediante las acciones de alarma de Amazon CloudWatch, puede crear alarmas que detienen, terminan, reinician o recuperan automáticamente las instancias. Puede utilizar las acciones detener o terminar para ayudarle a ahorrar dinero cuando ya no necesita que se ejecute una instancia. Puede utilizar las acciones reiniciar y recuperar para reiniciar automáticamente dichas instancias o recuperarlas en nuevo hardware si se produce un deterioro del sistema.

> **Note**
>
> Para obtener información sobre facturación y costos de alarmas de Amazon CloudWatch, consulte Facturación y costo de CloudWatch en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch.

El rol vinculado a servicio `AWSServiceRoleForCloudWatchEvents` permite a AWS realizar acciones de alarma en su nombre. La primera vez que se crea una alarma en la Consola de administración de AWS, la AWS CLI o la API de IAM, CloudWatch crea el rol vinculado al servicio automáticamente.

Hay una serie de situaciones en las que es posible que desee detener o terminar la instancia automáticamente. Por ejemplo, es posible que tenga instancias dedicadas a trabajos de procesamiento de nóminas por lotes o tareas de cálculo científico que se ejecutan durante un período de tiempo y después completan su trabajo. En lugar de dejar dichas instancias inactivas (y acumulando cargos), puede detenerlas o terminarlas, lo que le permitirá ahorrar dinero. La principal diferencia entre utilizar las acciones de alarma ”detener” y ”terminar” es que una instancia detenida puede reiniciarse fácilmente si es necesario volver a ejecutarla más tarde y puede mantener el mismo ID de instancia y el mismo volumen raíz. Por el contrario, una instancia terminada no se puede reiniciar. En su lugar, debe lanzar una nueva instancia. Los volúmenes de almacén de instancias se perderán cuando se detenga o termine una instancia.

Puede agregar las acciones de detener, terminar, reiniciar o recuperar a cualquier alarma establecida en una métrica por instancia Amazon EC2, incluidas las métricas de monitoreo básicas y detalladas proporcionadas por Amazon CloudWatch (en el espacio de nombres `AWS/EC2`), así como cualquier métrica personalizada que incluya la dimensión `InstanceId`, siempre que su valor se refiera a una instancia de Amazon EC2 válida en ejecución.

> **Important**
>
> Las alarmas de comprobación de estado pueden mostrar temporalmente el estado de `INSUFFICIENT_DATA` si faltan puntos de datos de las métricas. Aunque es poco frecuente, esto puede ocurrir cuando se produce una interrupción en los sistemas de generación de informes de las métricas, incluso cuando una instancia está en buen estado. Le recomendamos que entienda el estado de `INSUFFICIENT_DATA` como un aviso de que faltan datos y no como una interrupción de la alarma, en especial cuando configure la alarma para detener, finalizar, reiniciar o recuperar una instancia.

Soporte de consola

Puede crear alarmas mediante la consola de Amazon EC2 o la consola de CloudWatch. Los procedimientos de esta documentación utilizan la consola de Amazon EC2. Para ver los procedimientos que utilizan la consola de CloudWatch, consulte Crear alarmas que detengan, terminen, reinicien o recuperen una instancia en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch.

Permisos

Debe tener el `iam:CreateServiceLinkedRole` para crear o modificar una alarma que realice acciones de la alarma de EC2. Un rol de servicio es un rol de IAM que asume un servicio para

realizar acciones en su nombre. Un administrador de IAM puede crear, modificar y eliminar un rol de servicio desde IAM. Para obtener más información, consulte Crear un rol para delegar permisos a un Servicio de AWS en la Guía del usuario de IAM.

Contenido

- Agregar acciones de detención a las alarmas Amazon CloudWatch
- Agregar acciones de terminación a alarmas de Amazon CloudWatch
- Agregar acciones de reinicio a alarmas de Amazon CloudWatch
- Agregar acciones de recuperación a alarmas de Amazon CloudWatch
- Casos de uso de acciones de alarma de Amazon CloudWatch

Agregar acciones de detención a las alarmas Amazon CloudWatch

Puede crear una alarma que detenga una instancia Amazon EC2 cuando se alcance un umbral determinado. Por ejemplo, podría ejecutar instancias de desarrollo o de prueba y en ocasiones olvidarse de apagarlas. Puede crear una alarma que se active cuando el porcentaje de uso medio de la CPU haya estado por debajo del 10 por ciento durante 24 horas, hecho indicativo de que ha estado inactiva y que ya no se está usando. Puede ajustar el umbral, la duración y el periodo que mejor se adapten a sus necesidades, y además puede añadir una notificación de Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) para recibir un correo electrónico cuando se active la alarma.

Las instancias utilizan un volumen de Amazon EBS como volumen raíz se pueden detener o terminar, mientras que aquellas que utilizan el almacén de instancias como volumen raíz solo se pueden terminar. Los datos almacenados en volúmenes de almacén de instancias se perderán cuando se termine o detenga la instancia.

Para crear una alarma para parar una instancia inactiva (consola de Amazon EC2)

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione la instancia y elija Actions (Acciones) (Acciones), Monitoring and troubleshoot (Monitoreo y solución de problemas), Manage CloudWatch alarms (Administrar alarmas de CloudWatch).

Alternativamente, puede elegir el signo más (



) en la columna Alarm status (Estado de alarma).

4. En la página Manage CloudWatch alarms (Administrar alarmas de CloudWatch), realice lo siguiente:

   a. Elija Create an alarm (Crear una alarma).

   b. Para recibir un correo electrónico cuando se activa la alarma, en Alarm notification (Notificación de alarma), elija un tema Amazon SNS existente. Primero debe crear un tema de Amazon SNS mediante la consola de Amazon SNS. Para obtener más información, consulte Uso de Amazon SNS para mensajería de aplicación a persona (A2P) en Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service.

   c. Cambie Alarm action (Acción de alarma) y elija Stop (Detener).

   d. En Group samples by (Agrupar muestras por) y Type of data to sample (Tipo de datos para mostrar), elija una estadística y una métrica. En este ejemplo, elija Average (Promedio) y CPU utilization (Utilización de la CPU).

   e. En Alarm When (Alarma cuando) y Percent (Porcentaje), especifique el umbral de métrica. En este ejemplo, especifique <= y 10 por ciento.

   f. En Consecutive period (Periodo consecutivo) y Period (Periodo), especifique el periodo de evaluación de la alarma. En este ejemplo, especifique 1 periodo consecutivo de 5 Minutes (5 minutos).

   g. Amazon CloudWatch crea automáticamente un nombre de alarma para usted. Para cambiar el nombre, en Alarm name (Nombre de alarma), ingrese un nombre nuevo. Los nombres de alarma solo pueden contener caracteres ASCII.

      > **Note**
      >
      > Puede ajustar la configuración de la alarma en función de sus propios requisitos antes de crear la alarma, o puede editarla más adelante. Esto incluye la configuración de la métrica, el umbral, la duración, la acción y la notificación. Sin embargo, después de crear una alarma, no podrá editar su nombre más adelante.

   h. Seleccione Crear.

Agregar acciones de terminación a alarmas de Amazon CloudWatch

Puede crear una alarma que termina una instancia de EC2 automáticamente cuando se alcanza un umbral determinado (siempre y cuando la protección de terminación no esté habilitada para la instancia). Por ejemplo, es posible que desee terminar una instancia cuando haya completado su trabajo y no necesite la instancia de nuevo. En caso de que desee utilizar la instancia en otro momento, debe detener la instancia en lugar de terminarla. Los datos almacenados en volúmenes de almacén de instancias se perderán cuando se. termine la instancia. Para obtener información sobre cómo habilitar y deshabilitar la protección de terminación para una instancia, consulte Cambiar la protección de terminación de instancias.

Para crear una alarma para terminar una instancia inactiva (consola de Amazon EC2)

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione la instancia y elija Actions (Acciones) (Acciones), Monitoring and troubleshoot (Monitoreo y solución de problemas), Manage CloudWatch alarms (Administrar alarmas de CloudWatch).

   Alternativamente, puede elegir el signo más (

) en la columna Alarm status (Estado de alarma).
4. En la página Manage CloudWatch alarms (Administrar alarmas de CloudWatch), realice lo siguiente:

   a. Elija Create an alarm (Crear una alarma).

   b. Para recibir un correo electrónico cuando se activa la alarma, en Alarm notification (Notificación de alarma), elija un tema Amazon SNS existente. Primero debe crear un tema de Amazon SNS mediante la consola de Amazon SNS. Para obtener más información, consulte Uso de Amazon SNS para mensajería de aplicación a persona (A2P) en Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service.

   c. Cambie Alarm action (Acción de alarma) y elija Terminate (Terminar).

   d. En Group samples by (Agrupar muestras por) y Type of data to sample (Tipo de datos para mostrar), elija una estadística y una métrica. En este ejemplo, elija Average (Promedio) y CPU utilization (Utilización de la CPU).

e. En Alarm When (Alarma cuando) y Percent (Porcentaje), especifique el umbral de métrica. En este ejemplo, especifique >= y 10 por ciento.

f. En Consecutive period (Periodo consecutivo) y Period (Periodo), especifique el periodo de evaluación de la alarma. En este ejemplo, especifique 24 periodos consecutivos de 1 Hour (1 hora).

g. Amazon CloudWatch crea automáticamente un nombre de alarma para usted. Para cambiar el nombre, en Alarm name (Nombre de alarma), ingrese un nombre nuevo. Los nombres de alarma solo pueden contener caracteres ASCII.

> **Note**
>
> Puede ajustar la configuración de la alarma en función de sus propios requisitos antes de crear la alarma, o puede editarla más adelante. Esto incluye la configuración de la métrica, el umbral, la duración, la acción y la notificación. Sin embargo, después de crear una alarma, no podrá editar su nombre más adelante.

h. Seleccione Crear.

Agregar acciones de reinicio a alarmas de Amazon CloudWatch

Puede crear una alarma de Amazon CloudWatch que monitorice una instancia Amazon EC2 y reinicie la instancia automáticamente. La acción de alarma de reinicio se recomienda para errores de comprobación de estado de instancia (en contraposición a la acción de alarma recuperar, que es adecuada para los errores de comprobación de estado del sistema). Un reinicio de instancia es equivalente a un reinicio del sistema operativo. En la mayoría de los casos, solo necesita unos minutos para reiniciar su instancia. Cuando se reinicia una instancia, sigue estando en el mismo host físico, por lo que la instancia mantiene su nombre de DNS público, dirección IP privada y todos los datos en sus volúmenes de almacén de instancia.

Con el reinicio de una instancia, no se comienza un periodo nuevo de facturación de instancia (con un cargo mínimo de un minuto), a diferencia de la detención y la reanudación de la instancia. Los datos almacenados en volúmenes de almacén de instancias se retienen cuando la instancia se reinicia. Los volúmenes de almacén de instancias se deben volver a montar en el sistema de archivos después de un reinicio. Para obtener más información, consulte Reiniciar una instancia de Amazon EC2.

> **Important**
>
> Para evitar una condición de carrera entre las acciones de reinicio y de recuperación, evite configurar el mismo número de periodos de evaluación para una alarma de reinicio y otra de recuperación. Le recomendamos que configure las alarmas de reinicio en tres periodos de un minuto cada uno. Para obtener más información, consulte Evaluación de una alarma en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch.

Para crear una alarma para reiniciar una instancia inactiva (consola de Amazon EC2)

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione la instancia y elija Actions (Acciones) (Acciones), Monitoring and troubleshoot (Monitoreo y solución de problemas), Manage CloudWatch alarms (Administrar alarmas de CloudWatch).

   Alternativamente, puede elegir el signo más (

) en la columna Alarm status (Estado de alarma).
4. En la página Manage CloudWatch alarms (Administrar alarmas de CloudWatch), realice lo siguiente:

   a. Elija Create an alarm (Crear una alarma).

   b. Para recibir un correo electrónico cuando se activa la alarma, en Alarm notification (Notificación de alarma), elija un tema Amazon SNS existente. Primero debe crear un tema de Amazon SNS mediante la consola de Amazon SNS. Para obtener más información, consulte Uso de Amazon SNS para mensajería de aplicación a persona (A2P) en Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service.

   c. Cambie Alarm action (Acción de alarma) y elija Reboot (Reiniciar).

   d. En Group samples by (Agrupar muestras por) y Type of data to sample (Tipo de datos para mostrar), elija una estadística y una métrica. En este ejemplo, elija Average (Promedio) y Status check failed: instance (Comprobación de estado no superada: instancia).

   e. En Consecutive period (Periodo consecutivo) y Period (Periodo), especifique el periodo de evaluación de la alarma. En este ejemplo, escriba 3 periodos consecutivos de 1 minuto. Si 1

minuto está desactivado, debe habilitar la supervisión detallada o puede elegir 5 minutos en su lugar.

f. Amazon CloudWatch crea automáticamente un nombre de alarma para usted. Para cambiar el nombre, en Alarm name (Nombre de alarma), ingrese un nombre nuevo. Los nombres de alarma solo pueden contener caracteres ASCII.

g. Seleccione Crear.

Agregar acciones de recuperación a alarmas de Amazon CloudWatch

Puede crear una alarma de Amazon CloudWatch que monitorice una instancia Amazon EC2. Si la instancia deja de funcionar debido a un error de hardware subyacente o a un problema que requiera la implicación de AWS para la reparación, puede recuperar automáticamente la instancia. Las instancias terminadas no se pueden recuperar. Una instancia recuperada es idéntica a la instancia original, incluido el ID de instancia, direcciones IP privadas, direcciones IP elásticas y todos los metadatos de la instancia.

CloudWatch le impide añadir una acción de recuperación a una alarma relacionada con una instancia que no admite acciones de recuperación.

Cuando se activa la alarma `StatusCheckFailed_System` y se inicia la acción de recuperación, se le notificará mediante el tema de Amazon SNS que eligió al crear la alarma y la acción de recuperación asociada. Durante la recuperación de la instancia, la instancia se migró durante un reinicio de instancia y los datos que hay en la memoria se pierden. Cuando el proceso se ha completado, la información se publica en el tema de SNS que haya configurado para la alarma. Cualquier persona que esté suscrita a este tema de SNS recibirá una notificación por correo electrónico que incluya el estado del intento de recuperación e instrucciones adicionales. Observará un reinicio de instancia en la instancia recuperada.

> **Note**
>
> La acción de recuperación solo se puede utilizar con `StatusCheckFailed_System`, no con `StatusCheckFailed_Instance`.

Los problemas siguientes pueden provocar errores en las comprobaciones de estado del sistema:

- Pérdida de conectividad de red
- Pérdida de potencia del sistema

- Problemas de software en el host físico
- Problemas de hardware en el host físico que afectan a la accesibilidad a la red

La acción de recuperación solo se admite en instancias que cumplen determinadas características. Para obtener más información, consulte Recuperación automática de instancia.

Si la instancia tiene una dirección IP pública, la conserva tras la recuperación.

> **Important**
>
> Para evitar una condición de carrera entre las acciones de reinicio y de recuperación, evite configurar el mismo número de periodos de evaluación para una alarma de reinicio y otra de recuperación. Le recomendamos que configure las alarmas de recuperación en dos periodos de un minuto cada uno. Para obtener más información, consulte Evaluación de una alarma en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch.

Para crear una alarma para recuperar una instancia (consola de Amazon EC2)

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione la instancia y elija Actions (Acciones) (Acciones), Monitoring and troubleshoot (Monitoreo y solución de problemas), Manage CloudWatch alarms (Administrar alarmas de CloudWatch).

   Alternativamente, puede elegir el signo más (

) en la columna Alarm status (Estado de alarma).
4. En la página Manage CloudWatch alarms (Administrar alarmas de CloudWatch), realice lo siguiente:

   a. Elija Create an alarm (Crear una alarma).

   b. Para recibir un correo electrónico cuando se activa la alarma, en Alarm notification (Notificación de alarma), elija un tema Amazon SNS existente. Primero debe crear un tema de Amazon SNS mediante la consola de Amazon SNS. Para obtener más información, consulte Uso de Amazon SNS para mensajería de aplicación a persona (A2P) en Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service.

> **Note**
>
> Los usuarios deben suscribirse al tema de SNS especificado para recibir notificaciones por correo electrónico cuando se active la alarma. El Usuario raíz de la cuenta de AWS siempre recibe notificaciones de correo electrónico cuando se producen acciones de recuperación automática de instancias, incluso si no se especifica un tema de SNS o el usuario raíz no está suscrito al tema de SNS especificado.

c. Cambie Alarm action (Acción de alarma) y elija Recover (Recuperar).

d. En Group samples by (Agrupar muestras por) y Type of data to sample (Tipo de datos para mostrar), elija una estadística y una métrica. En este ejemplo, elija Average (Promedio) y Status check failed: system (Comprobación de estado no superada: sistema).


e. En Consecutive period (Periodo consecutivo) y Period (Periodo), especifique el periodo de evaluación de la alarma. En este ejemplo, escriba 2 periodos consecutivos de 1 minuto. Si la opción 1 minuto está desactivada, debe activar la supervisión detallada o puede elegir 5 minutos en su lugar.

f. Amazon CloudWatch crea automáticamente un nombre de alarma para usted. Para cambiar el nombre, en Alarm name (Nombre de alarma), ingrese un nombre nuevo. Los nombres de alarma solo pueden contener caracteres ASCII.

g. Seleccione Crear.

Casos de uso de acciones de alarma de Amazon CloudWatch

Puede utilizar la consola de Amazon EC2 para crear acciones de alarma que detengan o terminen una instancia Amazon EC2 cuando se cumplan determinadas condiciones. En la siguiente captura de pantalla de la página de la consola en la que se establecen las acciones de alarma, hemos enumerado estas opciones. También hemos enumerado las opciones en los escenarios que aparecen a continuación para ayudarle a crear las acciones adecuadas.



Caso de uso 1: Detener instancias de desarrollo y pruebas inactivas

Crear una alarma que detenga una instancia utilizada para desarrollo o pruebas de software cuando haya estado inactiva durante al menos una hora.

Opción	Valor
1	Detener

Opción	Valor
2	Máximo
3	Utilización de la CPU
4	<=
5	10%
6	1
7	1 Hora

Caso de uso 2: Detener instancias inactivas

Crear una alarma que detenga una instancia y envíe un email cuando la instancia haya estado inactiva durante 24 horas.

Opción	Valor
1	Detener y enviar email
2	Media
3	Utilización de la CPU
4	<=
5	5%
6	24
7	1 Hora

Caso de uso 3: Enviar un email sobre servidores web con un tráfico inusualmente alto

Crear una alarma que envíe un email cuando una instancia supere los 10 GB de tráfico de red de salida al día.

Opción	Valor
1	Email
2	Sum
3	Salida de red
4	>
5	10 GB
6	24
7	1 Hora

Caso de uso 4: Detener servidores web con un tráfico inusualmente alto

Crear una alarma que detenga una instancia y envíe un mensaje de texto (SMS) si el tráfico de salida supera 1 GB por hora.

Opción	Valor
1	Detener y enviar SMS
2	Sum
3	Salida de red
4	>
5	1 GB
6	1
7	1 Hora

Escenario 5: detener una instancia deteriorada

Crear una alarma que detenga una instancia que dé error en tres comprobaciones de estado consecutivas (realizadas en intervalos de 5 minutos).

Opción	Valor
1	Detener
2	Media
3	Comprobación de estado no superada: sistema
4	-
5	-
6	1
7	15 minutos

Escenario 6: terminar instancias cuando se completen los trabajos de procesamiento por lotes

Crear una alarma que termine una instancia que ejecuta trabajos por lotes cuando ya no envía datos de resultados.

Opción	Valor
1	Finalizar
2	Máximo
3	Salida de red
4	<=
5	100,000 bytes
6	1

Opción	Valor
7	5 minutos

Automatización de Amazon EC2 con EventBridge

Amazon EventBridge puede utilizarse para automatizar los Servicios de AWS y responder automáticamente a eventos del sistema, como los problemas de disponibilidad de las aplicaciones o los cambios en los recursos. Los eventos de los servicios de AWS se envían a EventBridge casi en tiempo real. Puede crear reglas para indicar qué eventos le resultan de interés, así como qué acciones se van a realizar cuando un evento cumpla una de las reglas. Entre las acciones que se pueden activar automáticamente se incluyen las siguientes:

- Invocar una función de AWS Lambda
- Invocar Ejecutar comando de Amazon EC2
- Transmitir el evento a Amazon Kinesis Data Streams
- Activar una máquina de estado de AWS Step Functions
- Notificar un tema de Amazon SNS
- Notificar una cola de Amazon SQS

A continuación, se muestran ejemplos de cómo puede utilizar EventBridge con Amazon EC2:

- Active una función de Lambda siempre que una instancia ingrese al estado running (en ejecución).
- Notifique un tema de Amazon SNS cuando se cree o modifique un volumen de Amazon EBS.
- Envíe un comando a una o más instancias de Amazon EC2 mediante Ejecutar comando de Amazon EC2 siempre que se produzca un evento concreto en otro servicio de AWS.

Para más información, consulte la Guía del usuario de Amazon EventBridge.

Tipos de eventos de Amazon EC2

Amazon EC2 admite los siguientes tipos de eventos:

- Cambio de estado de las AMI de EC2
- Notificación de cambio de estado del lanzamiento rápido de EC2

- Error de la flota de EC2
- Información sobre la flota de EC2
- Cambio de instancia de la flota de EC2
- Cambio de solicitud de instancia de spot de la flota de EC2
- Cambio de estado de la flota de EC2
- Recomendación de reequilibrio de las instancias de EC2
- EC2 Instance State-change Notification
- Error de la flota de spot de EC2
- Información sobre la flota de spot de EC2
- Cambio de instancia de la flota de spot de EC2
- Cambio de solicitud de instancia de spot de la flota de spot de EC2
- Cambio de estado de la flota de spot de EC2
- Advertencia de interrupción de la instancia de spot de EC2
- Cumplimiento de solicitud de instancia de spot de EC2
- Notificación de infrautilización de EC2 ODCR

Para obtener información acerca de los tipos de eventos que admite Amazon EBS, consulte Amazon EventBridge para Amazon EBS.

Registro de llamadas a la API de Amazon EC2 mediante AWS CloudTrail

La API de Amazon EC2 está integrada con AWS CloudTrail, un servicio que proporciona un registro de las acciones realizadas por un usuario, un rol o un Servicio de AWS. CloudTrail captura todas las llamadas a la API de Amazon EC2 como eventos. Entre las llamadas capturadas se incluyen aquellas hechas por la consola. Mediante la información recopilada por CloudTrail, puede determinar la solicitud que se realizó a la API de Amazon EC2, la dirección IP desde la que se realizó y cuándo se realizó.

Cada entrada de registro o evento contiene información sobre quién generó la solicitud. La información de identidad del usuario le ayuda a determinar lo siguiente:

- Si la solicitud se realizó con las credenciales del usuario raíz o del usuario.
- Si la solicitud se realizó en nombre de un usuario de IAM Identity Center.

- Si la solicitud se realizó con credenciales de seguridad temporales de un rol o fue un usuario federado.
- Si la solicitud la realizó otro Servicio de AWS.

CloudTrail está activado en la Cuenta de AWS cuando usted crea la cuenta y tiene acceso automático al Historial de eventos de CloudTrail. El Historial de eventos de CloudTrail proporciona un registro visible e inmutable, que se puede buscar y descargar, de los últimos 90 días de eventos de gestión registrados en una Región de AWS. Para obtener más información, consulte Trabajar con el historial de eventos de CloudTrail en la Guía del usuario de AWS CloudTrail. No se cobran cargos de CloudTrail por ver el Historial de eventos.

Para mantener un registro permanente de los eventos en su Cuenta de AWS más allá de los 90 días, cree un registro de seguimiento o un almacén de datos de eventos de CloudTrail Lake.

Registros de seguimiento de CloudTrail

Un registro de seguimiento permite a CloudTrail enviar archivos de registro a un bucket de Amazon S3. Todos los registros de seguimiento que cree con la Consola de administración de AWS son multirregionales. Puede crear un registro de seguimiento de una sola región o multirregionales mediante la AWS CLI. Se recomienda crear un registro de seguimiento multirregional, ya que registra actividad en todas las Regiones de AWS de su cuenta. Si crea un registro de seguimiento de una sola región, solo podrá ver los eventos registrados en la del registro de seguimiento Región de AWS. Para obtener más información acerca de los registros de seguimiento, consulte Creación de un registro de seguimiento para su Cuenta de AWS y Creación de un registro de seguimiento para una organización en la Guía del usuario de AWS CloudTrail.

Puede crear un registro de seguimiento para enviar una copia de los eventos de administración en curso en su bucket de Amazon S3 sin costo alguno desde CloudTrail; sin embargo, hay cargos por almacenamiento en Amazon S3. Para obtener más información sobre los precios de CloudTrail, consulte Precios de AWS CloudTrail. Para obtener información acerca de los precios de Amazon S3, consulte Precios de Amazon S3.

Almacenes de datos de eventos de CloudTrail Lake

CloudTrail Lake le permite ejecutar consultas basadas en SQL sobre los eventos. CloudTrail Lake convierte los eventos existentes en formato JSON basado en filas al formato ORC de Apache. ORC es un formato de almacenamiento en columnas optimizado para una recuperación rápida de datos. Los eventos se agregan en almacenes de datos de eventos, que son recopilaciones inmutables de eventos en función de criterios que se seleccionan aplicando selectores de eventos

avanzados. Los selectores que se aplican a un almacén de datos de eventos controlan los eventos que perduran y están disponibles para la consulta. Para obtener más información acerca de CloudTrail Lake, consulte Trabajar con AWS CloudTrail Lake en la Guía del usuario de AWS CloudTrail.

Los almacenes de datos de eventos de CloudTrail Lake y las consultas generan costos adicionales. Cuando crea un almacén de datos de eventos, debe elegir la opción de precios que desee utilizar para él. La opción de precios determina el costo de la incorporación y el almacenamiento de los eventos, así como el período de retención predeterminado y máximo del almacén de datos de eventos. Para obtener más información sobre los precios de CloudTrail, consulte Precios de AWS CloudTrail.

Eventos de administración de la API de Amazon EC2 en CloudTrail

Los eventos de administración proporcionan información sobre las operaciones de administración que se realizan en los recursos de su Cuenta de AWS. Se denominan también operaciones del plano de control. CloudTrail registra los eventos de administración de forma predeterminada.

Todas las acciones de la API de Amazon EC2 se registran como eventos de administración. Para ver una lista de las acciones de la API de que registran en CloudTrail, consulte la referencia de la API de Amazon EC2. Por ejemplo, las llamadas a las acciones RunInstances, DescribeInstances, y StopInstances se registran como eventos de administración.

Ejemplos de eventos de la API de Amazon EC2

Un evento representa una única solicitud de cualquier origen e incluye información sobre la operación de la API solicitada, la fecha y la hora de la operación o los parámetros de la solicitud, entre otras cosas. Los archivos de registro de CloudTrail no rastrean el orden en la pila de las llamadas a la API públicas, por lo que los eventos no aparecen en un orden específico.

El siguiente ejemplo de archivo de registro muestra que un usuario ha terminado una instancia.


```
{
   "Records":[
      {
         "eventVersion":"1.03",
         "userIdentity":{
            "type":"Root",
            "principalId":"123456789012",
```

```
            "arn":"arn:aws:iam::123456789012:root",
            "accountId":"123456789012",
            "accessKeyId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
            "userName":"user"
         },
         "eventTime":"2016-05-20T08:27:45Z",
         "eventSource":"ec2.amazonaws.com",
         "eventName":"TerminateInstances",
         "awsRegion":"us-west-2",
         "sourceIPAddress":"198.51.100.1",
         "userAgent":"aws-cli/1.10.10 Python/2.7.9 Windows/7botocore/1.4.1",
         "requestParameters":{
            "instancesSet":{
               "items":[{
                  "instanceId":"i-1a2b3c4d"
               }]
            }
         },
         "responseElements":{
            "instancesSet":{
               "items":[{
                  "instanceId":"i-1a2b3c4d",
                  "currentState":{
                     "code":32,
                     "name":"shutting-down"
                  },
                  "previousState":{
                     "code":16,
                     "name":"running"
                  }
               }]
            }
         },
         "requestID":"be112233-1ba5-4ae0-8e2b-1c302EXAMPLE",
         "eventID":"6e12345-2a4e-417c-aa78-7594fEXAMPLE",
         "eventType":"AwsApiCall",
         "recipientAccountId":"123456789012"
      }
   ]
}
```


Para obtener información sobre el contenido de los registros de CloudTrail, consulte Contenido de los registros de CloudTrail en la Guía del usuario de AWS CloudTrail.

Auditar conexiones realizadas mediante EC2 Instance Connect

Utilice AWS CloudTrail para auditar a los usuarios que se conectan a sus instancias mediante EC2 Instance Connect.

Para auditar la actividad SSH mediante EC2 Instance Connect con la consola de AWS CloudTrail

1. Abra la consola de CloudTrail en https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/.
2. Compruebe que se encuentra en la región correcta.
3. En el panel de navegación, elija Event history (Historial de eventos).
4. En Filtro, elija Origen del evento, ec2-instance-connect.amazonaws.com.
5. De forma opcional, en Time range (Intervalo de tiempo), seleccione un intervalo de tiempo.
6. Elija el icono de Refresh events (Eventos de actualización).
7. La página muestra los eventos que se corresponden a las llamadas a la API de SendSSHPublicKey. Amplíe un evento con la flecha para ver detalles adicionales, como el nombre de usuario y la clave de acceso AWS que se empleó para realizar la conexión SSH y la dirección IP de origen.
8. Para mostrar toda la información del evento en formato JSON, elija View event (Ver evento). El campo requestParameters contiene el ID de instancia de destino, el nombre de usuario del SO y la clave pública que se emplearon para realizar la conexión SSH.

```
{
    "eventVersion": "1.05",
    "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "ABCDEFGONGNOMOOCB6XYTQEXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::1234567890120:user/IAM-friendly-name",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "ABCDEFGUKZHNAW4OSN2AEXAMPLE",
        "userName": "IAM-friendly-name",
        "sessionContext": {
            "attributes": {
                "mfaAuthenticated": "false",
                "creationDate": "2018-09-21T21:37:58Z"}
        }
    },
    "eventTime": "2018-09-21T21:38:00Z",
    "eventSource": "ec2-instance-connect.amazonaws.com",
    "eventName": "SendSSHPublicKey ",
```

```
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "123.456.789.012",
    "userAgent": "aws-cli/1.15.61 Python/2.7.10 Darwin/16.7.0 botocore/1.10.60",
    "requestParameters": {
        "instanceId": "i-0123456789EXAMPLE",
        "osUser": "ec2-user",
        "SSHKey": {
            "publicKey": "ssh-rsa ABCDEFGHIJKLMNO01234567890EXAMPLE"
        }
     },
    "responseElements": null,
    "requestID": "1a2s3d4f-bde6-11e8-a892-f7ec64543add",
    "eventID": "1a2w3d4r5-a88f-4e28-b3bf-30161f75be34",
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "0987654321"
}
```


Si ha configurado su cuenta de AWS para que recopile eventos de CloudTrail en un bucket de S3, puede descargar y auditar la información mediante programación. Para obtener más información, consulte Obtención y visualización de los archivos de registro de CloudTrail en la Guía del usuario de AWS CloudTrail.

Supervisar aplicaciones .NET y SQL Server con CloudWatch Application Insights

CloudWatch Application Insights lo ayuda a monitorear sus aplicaciones .NET y SQL Server que utilizan instancias de Amazon EC2 junto con otros recursos de aplicaciones de AWS. Identifica y configura registros de métricas clave y alarmas para los recursos y la pila de tecnología de la aplicación (por ejemplo, la base de datos Microsoft SQL Server, los servidores web (IIS) y de aplicaciones, el sistema operativo, los equilibradores de carga y las colas). Controla continuamente las métricas y los registros para detectar y relacionar anomalías y errores. Cuando se detectan errores y anomalías, Información de aplicaciones genera eventos que se pueden utilizar para configurar notificaciones o realizar acciones. Para ayudar con la solución de problemas, crea paneles automatizados para los problemas detectados, que incluyen anomalías de métricas y errores de registro relacionados, además de información adicional que indica la posible causa raíz. Los paneles automatizados lo ayudan a adoptar rápidamente medidas correctivas para mantener sus aplicaciones en buen estado y para evitar que los usuarios finales de la aplicación se vean afectados.

Información proporcionada sobre los problemas detectados

- Un breve resumen del problema
- La hora de inicio y la fecha del problema
- La gravedad del problema: alta/media/baja
- El estado del problema detectado: en curso/resuelto
- Información: información generada automáticamente sobre el problema detectado y su posible causa raíz
- Comentarios sobre la información: los comentarios que usted ha proporcionado sobre la utilidad de la información generada por CloudWatch Application Insights para .NET y SQL Server
- Observaciones relacionadas: una vista detallada de las anomalías de las métricas y fragmentos de errores de los registros pertinentes relacionados con el problema en los distintos componentes de la aplicación

Comentarios

Puede proporcionar comentarios sobre la información generada automáticamente relativa a los problemas detectados indicando si es útil o no es útil. Sus comentarios sobre la información, junto con los diagnósticos de la aplicación (anomalías de métricas y excepciones de registro), se utilizan para mejorar la detección de problemas similares en el futuro.

Para obtener más información, consulte la documentación de CloudWatch Application Insights en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch.

Seguimiento del uso del nivel gratuito para Amazon EC2

Cuando crea su Cuenta de AWS, puede comenzar a utilizar Amazon EC2 de forma gratuita con el nivel gratuito de AWS. Los beneficios del nivel gratuito varían en función de si creó su cuenta antes del 15 de julio de 2025, el 15 de julio de 2025 o después de esa fecha. Para obtener más información, consulte Explore AWS services with AWS Free Tier en la Guía del usuario de AWS Billing.

Beneficios del nivel gratuito antes y después del 15 de julio de 2025

En la siguiente tabla se comparan los beneficios del nivel gratuito en función de la fecha de creación de su Cuenta de AWS:

Beneficio del nivel gratuito	Cuenta creada antes del 15 de julio de 2025	Cuenta creada el 15 de julio de 2025 o después
Tipos de instancias marcados como aptos para el nivel gratuito	`t2.micro`, `t3.micro`	`t3.micro`, `t3.small`, `t4g.micro` , `t4g.small` , `c7i-flex.large` , `m7i-flex.large`
Los tipos de volumen de Amazon EBS identificados como aptos para el nivel gratuito.	`standard`, `st1`, `sc1`, `gp2`, y `gp3`	`standard`, `st1`, `sc1`, `gp2`, y `gp3`
AMI marcadas como aptas para el nivel gratuito	Comprueba las AMI marcadas como aptas para el nivel gratuito.	Comprueba las AMI marcadas como aptas para el nivel gratuito.
Límite de uso	Restringido a límites de uso, después de los cuales se le facturan tarifas de pago por uso.	Reciba un crédito de registro de 100 USD y gane hasta 100 USD en créditos adicionales.
Duración del nivel gratuito	El nivel gratuito dura 12 meses a partir de la fecha de creación de la cuenta. Durante este periodo de tiempo, si supera los límites de uso del nivel gratuito, se le facturarán tarifas de pago por uso.	El nivel gratuito dura 6 meses a partir de la fecha en que creó la cuenta o cuando se agoten los créditos, lo que ocurra primero. No puede superar los límites del nivel gratuito.

Enumeración de los tipos de instancias aptos para el nivel gratuito

Utilice el comando describe-instance-types con el filtro `free-tier-eligible`.

```
aws ec2 describe-instance-types \
    --filters Name=free-tier-eligible,Values=true \
    --query "InstanceTypes[*].[InstanceType]" \
```

```
    --output text | sort
```

Para enumerar las AMI que son aptas para el nivel gratuito

Use el comando describe-images con el filtro `free-tier-eligible`.

```
aws ec2 describe-images \
    --filters Name=free-tier-eligible,Values=true \
    --query "Images[*].[ImageId]" \
    --output text | sort
```

Seguimiento del uso del nivel gratuito en cuentas creadas antes del 15 de julio de 2025

> **Note**
>
> Esta sección solo se aplica a los usuarios del nivel gratuito que crearon Cuentas de AWS antes del 15 de julio de 2025. Si creó su cuenta el 15 de julio de 2025 o después, consulte Tracking your AWS Free Tier usage en la Guía del usuario de AWS Billing.


Si creó su cuenta antes del 15 de julio de 2025, puede usar Amazon EC2 sin que le suponga ningún cargo si es cliente de AWS desde hace menos de 12 meses y se mantiene dentro de los límites de uso del Nivel gratuito de AWS. Es importante hacer un seguimiento del uso del nivel gratuito para evitar sorpresas en la facturación. Si supera los límites del nivel gratuito, incurrirá en los cargos estándar de pago por uso. Para obtener más información, consulte Nivel gratuito de AWS.

> **Note**
>
> Si lleva siendo cliente de AWS más de 12 meses, ya no podrá utilizar el nivel gratuito y no verá el cuadro Nivel gratuito de EC2 que se describe en el siguiente procedimiento.

Seguimiento del uso del nivel gratuito

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija EC2 Dashboard (Panel EC2).

3. Busque el cuadro Nivel gratuito de EC2 (en la parte superior derecha).



4. En el cuadro Nivel gratuito de EC2, compruebe el uso del nivel gratuito de la siguiente manera:

   - En Ofertas del nivel gratuito de EC2 en uso, tenga en cuenta las advertencias:
     - Previsión de fin de mes: le advierte de que se le cobrarán cargos este mes si continúa con su patrón de uso actual.
     - Supera el nivel gratuito: le advierte de que ha superado los límites del nivel gratuito y que ya está incurriendo en cargos.

- En Uso de la oferta (mensual), anote el uso que hace de las instancias de Linux, las instancias de Windows y el almacenamiento de EBS. El porcentaje indica qué parte de los límites del nivel gratuito ha utilizado este mes. Si está al 100 %, incurrirá en cargos por el uso posterior.

> **Note**
>
> Esta información solo aparece después de haber creado una instancia. Sin embargo, la información de uso no se actualiza en tiempo real, sino que se actualiza tres veces al día.

5. Para evitar incurrir en más cargos, elimine todos los recursos que estén incurriendo en cargos ahora o que van a incurrir si supera el límite de uso del nivel gratuito.

   - Para obtener instrucciones para eliminar su instancia, consulte Terminación de las instancias de Amazon EC2.
   - Para comprobar si tiene recursos en otras regiones que podrían estar incurriendo en cargos, en el cuadro Nivel gratuito de EC2, seleccione Ver recursos globales de EC2 para abrir EC2 Global View. Para obtener más información, consulte Visualización de recursos entre regiones mediante Global View de AWS.

6. Para ver el uso de los recursos de todos los Servicios de AWS en el Nivel gratuito de AWS, en la parte inferior del cuadro Nivel gratuito de EC2, seleccione Ver todas las ofertas del Nivel gratuito de AWS. Para obtener más información, consulte Trying services using Nivel gratuito de AWS en la Guía del usuario de Facturación de AWS.

Descripción de los códigos de Amazon EC2 en los informes de facturación y usos

Cuando utiliza Amazon EC2, incluimos los códigos relacionados en sus informes de facturación y usos de AWS. La revisión de estos códigos le permite entender sus costos y patrones de uso de Amazon EC2. El seguimiento y la administración de sus gastos son esenciales para optimizar sus costos.

En las siguientes tablas se describen los códigos de Amazon EC2 que aparecen en los informes de facturación y usos. Para obtener una lista de los códigos de región utilizados en los informes de facturación y usos, consulte AWS Region billing codes.

Códigos de facturación para:

- instancias
- instancias Bare Metal
- Hosts dedicados
- Dedicated Instances
- Optimización de EBS
- Reservas de capacidad

Recursos relacionados

- the section called “Opciones de facturación y compra”
- the section called “Comprender la facturación de la AMI”
- Precios de Amazon EC2

instancias

Código	Descripción	Unidades
region-BoxUsage :*instance-type*	El tiempo de ejecución para las instancias bajo demanda.	Horas
region-HostBoxUsage :*instance-type*	El tiempo de ejecución para las instancias en hosts dedicados.	Horas
region-SpotUsage :*instance-type*	El tiempo de ejecución para las instancias de spot.	Horas

instancias Bare Metal

Código	Descripción	Unidades
region-BoxUsage :*instance-family* .metal	El tiempo de ejecución para las instancias bajo demanda bare metal.	Horas
region-HostBoxUsage :*instance-family* .metal	El tiempo de ejecución para las instancias bare metal en hosts dedicados.	Horas
region-SpotUsage :*instance-family* .metal	El tiempo de ejecución para las instancias de spot bare metal.	Horas

Hosts dedicados

Código	Descripción	Unidades
region-HostUsage :*host-type*	El momento en el que se aprovisionan los hosts dedicados.	Horas
region-ReservedHostUsage :*host-type*	El momento en el que se aplican las reservas de hosts dedicados.	Horas

Dedicated Instances

Código	Descripción	Unidades
region-DedicatedUsage :*instance-type*	El tiempo de ejecución para las instancias dedicadas.	Horas + tarifa por región

Optimización de EBS

Código	Descripción	Unidades
region-EBSOptimized :*instance-type*	El momento en el que se habilita la optimización de EBS.	Horas

Reservas de capacidad

Código	Descripción	Unidades
region-Reservation :*instance-type*	El tiempo de instancia reservada para las reservas de capacidad.	Horas
region-UnusedBox :*instance-type*	El tiempo de instancia reservada sin utilizar para las reservas de capacidad.	Horas
region-DedicatedRes :*instance-type*	El tiempo de instancia reservada para las reservas de capacidad dedicada.	Horas
region-UnusedDed :*instance-type*	El tiempo de instancia reservada sin utilizar para las reservas de capacidad dedicada.	Horas

Creación de un inventario de instancias de EC2

Amazon EC2 proporciona capacidad de computación escalable bajo demanda. Una instancia de EC2 es un servidor virtual que se ejecuta en la red de AWS.

En la siguiente tabla se describen las características clave de una instancia de EC2. Un administrador de sistemas puede utilizar la orientación proporcionada en esta guía para obtener información sobre estas características y utilizarlas para configurar servidores funcionalmente

equivalentes que se ejecuten en las instalaciones o en la red de otro proveedor de servicios en la nube.

Característica	Descripción
Ubicación geográfica	Amazon EC2 se aloja en todas las regiones de AWS de todo el mundo. Seleccionará las ubicaciones para sus instancias que las coloquen cerca de sus clientes. Puede lanzar instancias en varias ubicaciones.
Especificaciones de hardware	Amazon EC2 proporciona una amplia selección de tipos de instancias, optimizados para diferentes casos de uso. Los tipos de instancia s que seleccione para sus instancias determina n sus recursos de computación, memoria, redes y almacenamiento.
Imágenes	Una Imagen de máquina de Amazon (AMI) incluye el software que debe instalarse en la instancia durante el lanzamiento. Esto incluye el sistema operativo, los paquetes de software y las configuraciones personalizadas.
Direcciones IP y nombres de host de DNS	Las instancias reciben direcciones IP privadas y un nombre de host de DNS privado. Si configura una dirección IP pública para una instancia, también recibirá un nombre de host de DNS público.
Reglas del grupo de seguridad	Las reglas del grupo de seguridad asociadas a las instancias determinan qué tráfico entrante y saliente se permite.
Datos de usuario	Los datos de usuario se ponen a disposición de las instancias cuando se lanzan. Se componen de scripts de intérprete de comandos (Linux) o scripts de PowerShell (Windows).

Ubicación geográfica

Amazon EC2 está disponible en todas las regiones de AWS de todo el mundo. Cada región es un área geográfica independiente. Puede reducir la latencia de red si selecciona regiones para sus servidores que estén cerca de la mayoría de sus usuarios.

Puede utilizar Amazon EC2 Global View para enumerar sus instancias de Amazon EC2 en todas las regiones. Con la Consola de administración de AWS y la API, debe enumerar las instancias de cada región de forma individual.

Por qué importa

Después de determinar dónde ubicar las instancias, puede decidir si desea implementar servidores funcionalmente equivalentes en las mismas ubicaciones o en ubicaciones diferentes, en función de sus necesidades.

Obtención de un resumen de las instancias de EC2 en todas las regiones

1. Abra la consola de Amazon EC2 Global View en https://console.aws.amazon.com/ec2globalview/home.
2. En la pestaña Explorador de regiones, en Resumen, compruebe el recuento de recursos de Instancias, que incluye la cantidad de instancias y de regiones. Elija el texto subrayado para ver cómo se distribuye el recuento de instancias entre regiones.
3. En la pestaña Búsqueda global, seleccione el filtro de cliente Tipo de recurso = Instancia. Para filtrar aún más los resultados, puede especificar una región o una etiqueta.

Obtención del número de instancias de EC2 en una región con la AWS CLI

Utilice el siguiente comando describe-instances para contar las instancias de la región especificada. Debe ejecutar este comando en cada región en la que tenga instancias.

```
aws ec2 describe-instances \
    --region us-east-2 \
    --query "length(Reservations[*].Instances[])"
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
27
```

Para obtener una lista de los ID de instancias en lugar del recuento de instancias, utilice el siguiente parámetro `--query` como alternativa.

```
--query "Reservations[*].Instances[].InstanceId"
```

Especificaciones de hardware

El tipo de instancia que especifique para una instancia de EC2 determina los recursos de computación, memoria, almacenamiento y red disponibles. Cada familia de instancias ofrece una combinación diferente de recursos de computación, memoria, red y almacenamiento. Para obtener más información, consulte la Guía de tipos de instancia de Amazon EC2.

Por qué importan

Tras determinar las especificaciones de hardware de las instancias, puede decidir las especificaciones mínimas necesarias para los servidores funcionalmente equivalentes.

Obtención de un resumen de los tipos de instancia utilizados por las instancias

Utilice el siguiente comando describe-instances. El comando sed elimina las líneas con corchetes y las líneas vacías. Debe ejecutar este comando en cada región en la que tenga instancias.

```
aws ec2 describe-instances \
    --query "Reservations[*].Instances[].InstanceType" | sed 's/[][]//g;/^$/d' | sort |
 uniq -c | sort -nr
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
  20    "c6i.4xlarge",
   5    "t2.micro",
   2    "g6e.2xlarge",
```

Obtención de información sobre tipos de instancias específicos

Use el siguiente comando describe-instance-types para describir los tipos de instancias. El parámetro `--query` solo incluye los campos especificados en la salida. Estas son las características básicas. Puede incluir cualquier campo adicional que necesite o consultar las especificaciones de los tipos de instancia de Amazon EC2 en la Guía de tipos de instancia de Amazon EC2.

```
aws ec2 describe-instance-types \
```

```
    --instance-types c6i.4xlarge t2.micro g6e.2xlarge \
    --query "InstanceTypes[*].
[InstanceType,VCpuInfo.DefaultVCpus,MemoryInfo.SizeInMiB,NetworkInfo.NetworkPerformance]"
 \
    --output table
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado. Las columnas son el tipo de instancia, las vCPU, la memoria (GiB) y el ancho de banda de la red (Gbps).

```
-----------------------------------------------------
|               DescribeInstanceTypes               |
+--------------+-----+--------+----------------------+
|  t2.micro    |  1  |  1024  |  Low to Moderate     |
|  c6i.4xlarge |  16 |  32768 |  Up to 12.5 Gigabit  |
|  g6e.2xlarge |  8  |  65536 |  Up to 20 Gigabit    |
+--------------+-----+--------+----------------------+
```

Imágenes

Una Imagen de máquina de Amazon (AMI) proporciona el software que se instala en la instancia al lanzarla, como el sistema operativo, los servicios, las herramientas de desarrollo y las aplicaciones. Puede exportar una AMI a otros formatos para utilizarla con otros servidores.

Por qué importan

Después de determinar las AMI para las instancias, puede planificar las imágenes necesarias para los servidores funcionalmente equivalentes. Es posible que pueda exportar sus AMI a un formato que pueda usar en otros lugares. Como alternativa, puede que tenga que conectarse a una instancia que haya lanzado desde cada AMI, confirmar qué hay instalado y cómo está configurado, y asegurarse de tener una copia de todo lo que necesita.

Obtención de las AMI para sus instancias

Utilice el siguiente comando describe-instances. El comando sed elimina las líneas con corchetes y las líneas vacías. Debe ejecutar este comando en cada región en la que tenga instancias.

```
aws ec2 describe-instances \
    --query "Reservations[*].Instances[].ImageId" | sed 's/[][]//g;/^$/d' | sort | uniq
 -c | sort -nr
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
20     "ami-0a70b9d193ae8a79",
 5     "ami-07d9cf938edb0739b",
 2     "ami-09245d5773578a1d6",
```

Obtención de información sobre AMI específicas

Utilice el siguiente comando describe-images. El parámetro `--query` solo incluye los campos especificados en la salida. Puede incluir cualquier campo adicional que necesite.

```
aws ec2 describe-images \
    --image-id ami-0a70b9d193ae8a79 ami-07d9cf938edb0739b ami-09245d5773578a1d6 \
    --query "Images[*].
{ID:ImageId,CreateDate:CreationDate,Name:Name,Description:Description}"
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
[
    {
        "ID": "ami-0a70b9d193ae8a799",
        "CreateDate": "2025-03-01T02:22:41.000Z",
        "Name": "web-server-3.1",
        "Description": "Image for web servers"
    },
    {
        "ID": "ami-07d9cf938edb0739b",
        "CreateDate": "2025-02-01T23:59:03.000Z",
        "Name": "awesome-application-11.5",
        "Description": "Image for Awesome Application"
    },
    {
        "ID": "ami-09245d5773578a1d6",
        "CreateDate": "2025-01-31T02:22:41.000Z",
        "Name": "monitoring-4.2",
        "Description": "Monitoring software"
    }
]
```

Creación de un archivo de VM a partir de una AMI

Utilice el comando export-image. Los formatos de imagen compatibles son VHD (compatible con Citrix Xen y Microsoft Hyper-V), VMDK (compatible con VMware ESX y VMware vSphere) y formato

sin procesar (compatible con los hipervisores KVM y Xen). Para obtener información sobre los requisitos y limitaciones de VM Import/Export, consulte VM Import/Export requirements.

Direcciones IP y nombres de host de DNS

Los usuarios se conectan a las instancias de EC2 a través de Internet con sus nombres de host de DNS públicos. El nombre de host de DNS público de una instancia de EC2 se resuelve en su dirección IP pública. Las instancias de EC2 pueden comunicarse entre sí a través de la dirección IP privada.

Por qué importan

Las direcciones IP permiten a los dispositivos comunicarse entre sí a través de una red local o Internet. Al anotar las direcciones IP y los nombres de DNS de sus instancias, puede garantizar que los servidores funcionalmente equivalentes puedan comunicarse con los mismos clientes o dispositivos que sus instancias. Por ejemplo, puede actualizar la configuración del equilibrador de carga o los registros de DNS que creó para su proveedor de DNS.

Obtención de las direcciones IP y los nombres de host de DNS de sus instancias

Utilice el siguiente comando describe-instances. Debe ejecutar este comando en cada región en la que tenga instancias. El parámetro `--query` solo incluye los campos especificados en la salida. Puede incluir cualquier campo adicional que necesite.

```
aws ec2 describe-instances \
    --query "Reservations[*].Instances[].[InstanceId,PrivateIpAddress,PublicDnsName]" \
    --output table
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado. Las columnas son el ID de la instancia, la dirección IPv4 privada y el nombre de DNS IPv4 público.

```
----------------------------------------------------------------------------------
|                                DescribeInstances                               |
 |
+---------------------+-----------+-------------------------------------------------
+
| i-0bac57d7472c89bac | 10.0.2.139 | ec2-192-0-2-142.us-east-2.compute.amazonaws.com
 |
| i-0fa8b7678975a3fff | 10.0.14.85 | ec2-198-51-100-56.us-east-2.compute.amazonaws.com
 |
```

```
  ...
  ...
| i-08fd74f3f1595fdbd | 10.0.1.241 | ec2-203.0.113.13.us-east-2.compute.amazonaws.com
 |
+---------------------+------------+-------------------------------------------------
+
```

Reglas del grupo de seguridad

Un grupo de seguridad actúa como un firewall virtual. Después de asociar un grupo de seguridad a una instancia de EC2, sus reglas permiten el tráfico de entrada y salida para la instancia de EC2 a través de puertos y protocolos específicos.

Por qué importan

Tras determinar el tráfico entrante que puede llegar al servidor y el tráfico saliente que puede salir del servidor, puede planificar las reglas de firewall necesarias para los servidores funcionalmente equivalentes.

Obtención de los grupos de seguridad de una instancia

Utilice el siguiente comando describe-instances. El comando sed elimina las líneas con corchetes y las líneas vacías. Debe ejecutar este comando en cada región en la que tenga instancias.

```
aws ec2 describe-instances \
    --query "Reservations[*].Instances[].SecurityGroups[].GroupId" | sed 's/[][]//g;/^
$/d' | sort | uniq -c | sort -nr
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
27     "sg-01dd3383691d02f42",
10     "sg-08c77cc910c0b3b2c",
 2     "sg-00f4e409629f1a42d",
```

Obtención de las reglas de entrada de un grupo de seguridad

Utilice el siguiente comando describe-security-group-rules para mostrar las reglas del grupo de seguridad especificado, donde `IsEgress` es `false`.

```
aws ec2 describe-security-group-rules \
```

```
    --filters Name=group-id,Values=sg-01dd3383691d02f42 \
    --query 'SecurityGroupRules[?IsEgress==`false`]'
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado. La primera regla es la regla de entrada predeterminada, que permite el tráfico entrante procedente de todos los recursos asignados a este grupo de seguridad. La otra regla permite el tráfico SSH procedente de las direcciones IP de la lista de prefijos especificada. Para describir los bloques de CIDR de una lista de prefijos, utilice el comando describe-prefix-lists.

```
[
    {
        "SecurityGroupRuleId": "sgr-06c8b42574a91db1b",
        "GroupId": "sg-01dd3383691d02f42",
        "GroupOwnerId": "123456789012",
        "IsEgress": false,
        "IpProtocol": "-1",
        "FromPort": -1,
        "ToPort": -1,
        "ReferencedGroupInfo": {
            "GroupId": "sg-01dd3383691d02f42",
            "UserId": "123456789012"
        },
        "Tags": [],
        "SecurityGroupRuleArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:security-group-
rule/sgr-06c8b42574a91db1b"
    },
    {
        "SecurityGroupRuleId": "sgr-0886a5d46afcd1758",
        "GroupId": "sg-01dd3383691d02f42",
        "GroupOwnerId": "123456789012",
        "IsEgress": false,
        "IpProtocol": "tcp",
        "FromPort": 22,
        "ToPort": 22,
        "PrefixListId": "pl-f8a6439125e7bf465",
        "Tags": [],
        "SecurityGroupRuleArn": "arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:security-group-
rule/sgr-0886a5d46afcd1758"
    }
]
```

Obtención de las reglas de salida de un grupo de seguridad

Utilice el siguiente comando describe-security-group-rules para mostrar las reglas del grupo de seguridad especificado, donde `IsEgress` es `true`.

```
aws ec2 describe-security-group-rules \
    --filters Name=group-id,Values=sg-01dd3383691d02f42 \
    --query 'SecurityGroupRules[?IsEgress==`true`]'
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado. Contiene solo la regla de salida predeterminada, que permite todo el tráfico IPv4 saliente.

```
[
    {
        "SecurityGroupRuleId": "sgr-048f09a719247dce7",
        "GroupId": "sg-01dd3383691d02f42",
        "GroupOwnerId": "123456789012",
        "IsEgress": true,
        "IpProtocol": "-1",
        "FromPort": -1,
        "ToPort": -1,
        "CidrIpv4": "0.0.0.0/0",
        "Tags": [],
        "SecurityGroupRuleArn": "arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:security-group-
rule/sgr-048f09a719247dce7"
    }
]
```

Datos de usuario

Cuando se lanza una instancia de Amazon EC2, puede transferir un script de intérprete de comandos a la instancia con los datos de usuario. Tenga en cuenta que los datos de usuario están codificados en base64, por lo que debe decodificarlos para leer el script.

Por qué importa

Si está ejecutando comandos en el momento del lanzamiento como parte de la configuración de sus instancias, es posible que tenga que llevar a cabo las mismas tareas al configurar servidores funcionalmente equivalentes.

Visualización de los datos de usuario decodificados de una instancia

Utilice el siguiente comando describe-instance-attribute. El comando base64 decodifica los datos de usuario.

```
aws ec2 describe-instance-attribute \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --attribute userData \
    --output text \
    --query "UserData.Value" | base64 --decode
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
#!/bin/bash
yum update -y
service httpd start
chkconfig httpd on
```

Recursos relacionados

A continuación se muestran las características adicionales de las instancias de EC2:

- Pares de claves
- Almacenamiento
- Etiquetas de

Puede verificar si está utilizando lo siguiente para lanzar instancias de EC2 o distribuir el tráfico entre sus instancias de EC2:

- Grupos de escalado automático
- Flota de EC
- Elastic Load Balancing

Solución de problemas de las instancias de Amazon EC2

Los siguientes procedimientos y las sugerencias ayudan a solucionar los problemas que se presentan con las instancias de Amazon EC2.

Problemas

- Solución de problemas de inicialización de instancias de Amazon EC2
- Solución de problemas de detención de instancia de Amazon EC2
- Solución de problemas de finalización de la instancia de Amazon EC2
- Solución de problemas de una instancia de Amazon EC2 inaccesible
- Solución de problemas de conexión a la instancia de Linux de Amazon EC2
- Solución de problemas de las instancias de Amazon EC2 para Linux con comprobaciones de estado no superadas
- Solución de los problemas de arranque de una instancia de Amazon EC2 para Linux desde un volumen incorrecto
- Solución de problemas con la conexión a la instancia de Windows de Amazon EC2
- Solución de problemas de inicio de la instancia de Windows de Amazon EC2
- Solucione problemas con las instancias de Windows de Amazon EC2
- Depuración del kernel para instancias Windows a través de la red
- Restablecer la contraseña del administrador de Windows para una instancia de Windows de Amazon EC2
- Solución de problemas de Sysprep con instancias de Amazon EC2 para Windows
- Solución de problemas de instancia de Linux de Amazon EC2 dañada con EC2Rescue
- Solución de problemas de una instancia de Windows de Amazon EC2 dañada con EC2Rescue
- Consola serie EC2 para instancias de
- Enviar una interrupción de diagnóstico para depurar una instancia de Amazon EC2 inaccesible

Solución de problemas de inicialización de instancias de Amazon EC2

A continuación, se ofrecen algunas sugerencias para solucionar problemas al iniciar una instancia de Amazon EC2.

Problemas de lanzamiento

- Nombre de dispositivo no válido
- Límite de la instancia excedido
- Capacidad de la instancia insuficiente
- La configuración solicitada no se admite actualmente. Consulte la documentación para ver las configuraciones admitidas.
- La instancia termina inmediatamente
- Permisos insuficientes
- Elevado uso de la CPU justo después de iniciar Windows (instancias de Windows únicamente)
- Se produce un error al lanzar una instancia habilitada para IMDSv1

Nombre de dispositivo no válido

Descripción

Se obtiene el error `Invalid device name` *`device_name`* cuando se intenta lanzar una instancia nueva.

Causa

Si aparece este error cuando intenta lanzar una instancia, el nombre de dispositivo especificado para uno o más volúmenes en la solicitud no es válido. Entre las causas posibles se incluyen las siguientes:

- Es posible que la AMI seleccionada esté utilizando el nombre del dispositivo.
- Es posible que el nombre del dispositivo esté reservado para los volúmenes raíz.
- Es posible que el nombre del dispositivo se utilice para otro volumen de la solicitud.
- Es posible que el nombre del dispositivo no sea válido para el sistema operativo.

Solución

Para resolver el problema:

- Asegúrese de que el nombre del dispositivo no se utilice en la AMI que seleccionó. Ejecute el siguiente comando para ver los nombres de dispositivos que utiliza la AMI.

```
aws ec2 describe-images --image-id ami-0abcdef1234567890 --query
 'Images[*].BlockDeviceMappings[].DeviceName'
```

- Asegúrese de no utilizar un nombre de dispositivo que esté reservado para los volúmenes raíz. Para obtener más información, consulte Nombres de dispositivos disponibles.
- Asegúrese de que cada volumen especificado en la solicitud tenga un nombre de dispositivo único.
- Asegúrese de que los nombres de los dispositivos que especificó tengan el formato correcto. Para obtener más información, consulte Nombres de dispositivos disponibles.

Límite de la instancia excedido

Descripción

Se obtiene el error `InstanceLimitExceeded` cuando se intenta lanzar una nueva instancia o reiniciar una instancia parada.

Causa

Si recibe un error `InstanceLimitExceeded` cuando intenta lanzar una nueva instancia o reiniciar una instancia detenida, ha alcanzado el límite en el número de instancias que puede lanzar en una región. Cuando crea la cuenta de AWS, establecemos los límites predeterminados en el número de instancias que puede ejecutar por región.

Solución

Puede solicitar un aumento de límite de instancias por región. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de Amazon EC2.

Capacidad de la instancia insuficiente

Descripción

Se obtiene el error `InsufficientInstanceCapacity` cuando se intenta lanzar una nueva instancia o reiniciar una instancia parada.

Causa

Si recibe este error cuando intenta lanzar la instancia o reiniciar una instancia detenida, AWS no tiene actualmente capacidad bajo demanda disponible para llevar a cabo la solicitud.

Solución

Para resolver este problema, pruebe lo siguiente:

- Espere unos minutos y después envíe la solicitud de nuevo; la capacidad puede cambiar frecuentemente.
- Envíe una nueva solicitud con una cantidad reducida de instancias. Por ejemplo, si hace una única solicitud para lanzar 15 instancias, intente hacer 3 solicitudes para 5 instancias, o 15 solicitudes para 1 instancia en su lugar.
- Si está lanzando una instancia, envíe una nueva solicitud sin especificar ninguna zona de disponibilidad.
- Si está lanzando una instancia, envíe una nueva solicitud usando un tipo de instancia distinto (que puede cambiar de tamaño en una fase posterior). Para obtener más información, consulte Cambios de tipos de instancias de Amazon EC2.
- Si está lanzando instancias en un grupo de ubicación en clúster, es posible que reciba un error de capacidad insuficiente.

La configuración solicitada no se admite actualmente. Consulte la documentación para ver las configuraciones admitidas.

Descripción

Recibe el error `Unsupported` cuando intenta lanzar una nueva instancia porque la configuración de la instancia no es compatible.

Causa

El mensaje de error proporciona detalles adicionales. Por ejemplo, es posible que no se admita un tipo de instancia o una opción de compra de instancia en la región o zona de disponibilidad especificadas.

Solución

Pruebe una configuración de instancia diferente. Para buscar un tipo de instancia que cumpla sus requisitos, consulte Búsqueda de un tipo de instancia de Amazon EC2.

La instancia termina inmediatamente

Descripción

La instancia pasa del estado `pending` al estado `terminated`.

Causa

A continuación se ofrecen unas cuantas razones sobre por qué una instancia puede terminar de inmediato:

- Ha superado los límites de volumen de EBS. Para obtener más información, consulte Límites de volumen de Amazon EBS para las instancias de Amazon EC2.
- Una instantánea de EBS está dañada.
- El volumen de EBS raíz está cifrado y no tiene permiso para acceder a la Clave de KMS para descifrarlo.
- Hay una instantánea especificada en la asignación de dispositivos de bloque de la AMI que está cifrada y no tiene permiso para acceder a la Clave de KMS para descifrarla, o no tiene acceso a la Clave de KMS para cifrar los volúmenes restaurados.
- A la AMI basada en Amazon S3 que utilizaba para iniciar la instancia le falta una parte obligatoria (un archivo image.part.xx).

Para obtener más información, obtenga el motivo de terminación utilizando uno de los métodos siguientes.

Para obtener el motivo de la terminación utilizando la consola de Amazon EC2

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Instances (Instancias) y seleccione la instancia.
3. En la primera pestaña, busque el motivo junto a State transition reason (Motivo de transición de estado).

Para obtener el motivo de la terminación utilizando la consola de AWS CLI

1. Use el comando describe-instances y especifique el ID de instancia.

```
aws ec2 describe-instances --instance-id i-1234567890abcdef0
```

2. Revise la respuesta JSON devuelta por el comando y anote los valores en el elemento de respuesta `StateReason`.

   En el siguiente bloque de código se muestra un ejemplo de un elemento de respuesta `StateReason`.

   ```
   "StateReason": {
     "Message": "Client.VolumeLimitExceeded: Volume limit exceeded",
     "Code": "Server.InternalError"
   },
   ```

Para obtener el motivo de terminación utilizando la consola de AWS CloudTrail

Para obtener más información, consulte Ver eventos con el historial de eventos de CloudTrail en la Guía del usuario de AWS CloudTrail.

Solución

En función del motivo de terminación, realice una de las siguientes operaciones:

- **`Client.VolumeLimitExceeded: Volume limit exceeded`** — elimine los volúmenes que no estén en uso. Puede enviar una solicitud para aumentar el límite del volumen.
- **`Client.InternalError: Client error on launch`** — asegúrese de que tiene los permisos necesarios para acceder a las AWS KMS keys que se utilizan para cifrar y descifrar volúmenes. Para obtener más información, consulte Uso de políticas de claves en AWS KMS en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service.

Permisos insuficientes

Descripción

Obtiene el error `"errorMessage": "You are not authorized to perform this operation."` cuando intenta iniciar una nueva instancia y el inicio falla.

Causa

Si recibe este error al intentar lanzar una instancia, significa que no tiene los permisos de IAM necesarios para lanzarla.

Los posibles permisos faltantes incluyen:

- `ec2:RunInstances`
- `iam:PassRole`

Es posible que también falten otros permisos. Para obtener la lista de permisos necesarios para lanzar una instancia, consulte los ejemplos de políticas de IAM en Ejemplo: uso del asistente de inicialización de instancias de EC2 y Iniciar instancias (RunInstances).

Solución

Para resolver el problema:

- Si realiza las solicitudes como usuario de IAM, compruebe que los siguientes permisos se cumplan:
  - `ec2:RunInstances` con un recurso de comodín ("*")
  - `iam:PassRole` con el recurso que coincide con el ARN del rol (por ejemplo, `arn:aws:iam::999999999999:role/ExampleRoleName`)
- Si no tiene los permisos anteriores, edite la política de IAM asociada al rol o usuario de IAM para agregar los permisos necesarios que faltan.

Si el problema no se resuelve y sigue recibiendo un error de error de lanzamiento, puede decodificar el mensaje de error de autorización incluido en el error. El mensaje decodificado incluye los permisos que faltan en la política de IAM. Para obtener más información, consulte ¿Cómo puedo decodificar un mensaje de error de autorización después de recibir un error de “UnauthorizedOperation” durante el inicio de una instancia de EC2?

Elevado uso de la CPU justo después de iniciar Windows (instancias de Windows únicamente)

> **Note**
>
> Este consejo de solución de problemas es solo para instancias de Windows.

Si Windows Update está establecido en Buscar actualizaciones, pero permitirme elegir si deseo descargarlas e instalarlas (el valor predeterminado de la instancia) esta comprobación puede

consumir entre un 50 y un 99 % de la CPU de la instancia. Si este consumo de la CPU causa problemas en las aplicaciones, puede cambiar manualmente la configuración de Windows Update en el Panel de control o puede usar el script siguiente en el campo de datos de usuario de Amazon EC2:

```
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update" /v
 AUOptions /t REG_DWORD /d 3 /f net stop wuauserv net start wuauserv
```

Cuando ejecute este script, especifique un valor para /d. El valor predeterminado es 3. Entre los valores posibles se incluyen:

1. Nunca buscar actualizaciones
2. Buscar actualizaciones, pero permitirme elegir si deseo descargarlas e instalarlas
3. Descargar actualizaciones, pero permitirme elegir si deseo instalarlas
4. Instalar actualizaciones automáticamente

Después de modificar los datos de usuario para la instancia, puede ejecutarla. Para obtener más información, consulte Ejecutar comandos en la instancia de Windows en la inicialización.

Se produce un error al lanzar una instancia habilitada para IMDSv1

Descripción

Aparece una excepción de `UnsupportedOperation` con el siguiente mensaje:

```
You can't launch instances with IMDSv1 because httpTokensEnforced
is enabled for this account. Either launch the instance with
httpTokens=required or contact your account owner to disable
httpTokensEnforced using the ModifyInstanceMetadataDefaults API or the
account settings in the EC2 console.
```

Causa

Este error aparece al intentar lanzar una nueva instancia para que esté habilitada para IMDSv1 (`httpTokens = optional`) en una cuenta en la que la configuración de la cuenta EC2 o una política declarativa de la organización de AWS impone el uso de IMDSv2 (`httpTokensEnforced = enabled`).

Solución

Si está preparado para usar solo IMDSv2, lance la instancia con IMDSv1 deshabilitado (`httpTokens = required`). Para comprobar si ha terminado, consulte Transición al uso de Servicio de metadatos de instancia, versión 2.

Si aún se necesita la compatibilidad con IMDSv1 en instancias nuevas o existentes, se deberá deshabilitar la aplicación de IMDSv2 en la cuenta de la región. Configure `HttpTokensEnforced` en `disabled` para deshabilitar la aplicación de IMDSv2. Para obtener más información, consulte ModifyInstanceMetadataDefaults en la Referencia de la API de Amazon EC2. Si prefiere configurar este ajuste mediante la consola, consulte Aplicar IMDSv2 a nivel de cuenta.

Solución de problemas de detención de instancia de Amazon EC2

Si la instancia respaldada por Amazon EBS parece bloqueada en el estado `stopping`, puede deberse a algún problema con el equipo host subyacente.

Para resolver este problema, siga estos pasos:

1. Forzar la detención de la instancia

   Utilice la consola de Amazon EC2 o la AWS CLI para forzar la detención de la instancia. Para averiguar los pasos, consulte Forzar la detención de una instancia.

   La instancia intentará primero un apagado controlado, que incluye el vaciado de las memorias caché del sistema de archivos y de los metadatos (aunque puede optar por omitir el apagado controlado). Si el apagado controlado no se completa dentro del periodo de tiempo de espera, la instancia se apaga de forma forzada sin vaciar las cachés del sistema de archivos ni los metadatos.
2. Después de forzar la detención

   Realice procedimientos de verificación y reparación del sistema de archivos.

   > **Important**
   >
   > Realizar estos procedimientos es crucial porque una detención forzada impide el vaciado de las cachés del sistema de archivos y los metadatos.
3. Si se produce un error en la detención forzada

Si, transcurridos 10 minutos, la instancia no se ha detenido, haga lo siguiente:

a. Publique una solicitud de ayuda en AWS re:Post. Para ayudar a agilizar la solución, incluya el ID de la instancia y describa los pasos que acaba de dar.
b. Si dispone de algún plan de soporte, cree un caso de soporte técnico en el Centro de soporte.
c. Mientras espera asistencia, puede crear una instancia de sustitución si es necesario. Para averiguar los pasos, consulte (Opcional) Crear una instancia de sustitución.

No tiene costo el uso de la instancia mientras está en el estado `stopping` o en cualquier otro estado excepto `running`. Solo se cobrará por el uso de la instancia cuando su estado sea `running`.

Contenido

- Forzar la detención de una instancia
- (Opcional) Crear una instancia de sustitución

Forzar la detención de una instancia

Puede forzar la detención de una instancia. Si transcurridos 10 minutos, la instancia no se ha detenido, envíe una solicitud de ayuda en AWS re:Post. Para ayudar a agilizar la solución, incluya el ID de la instancia y describa los pasos que acaba de dar. Si dispone de algún plan de soporte, cree un caso de soporte técnico en el Centro de soporte.

> **Note**
>
> Desde la consola, puede forzar la detención de una instancia mientras la instancia esté solo en el estado `stopping`. Con la AWS CLI, puede forzar la detención de una instancia mientras la instancia esté en los estados `pending`, `running` o `stopping`.

Console

Forzar la detención de una instancia

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Instances (Instancias) y seleccione la instancia bloqueada.

3. Seleccione Estado de la instancia y luego Forzar detención de la instancia.

   Tenga en cuenta que Force stop instance (Forzar detención de instancia) solo está disponible en la consola si la instancia tiene el estado `stopping`. Si la instancia tiene otro estado (excepto `shutting-down` y `terminated`), puede utilizar la AWS CLI para forzar la detención de la instancia.
4. (Opcional) Para omitir el apagado controlado del sistema operativo durante la parada forzada, seleccione la casilla Omitir apagado del sistema operativo.
5. Seleccione Forzar parada.

AWS CLI

Forzar la detención de una instancia

Utilice el comando stop-instances con la opción `--force`.

```
aws ec2 stop-instances \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0 \
    --force
```

Para omitir el apagado controlado del sistema operativo durante la parada forzada, incluya la opción de `--skip-os-shutdown`.

```
aws ec2 stop-instances \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0 \
    --force \
    --skip-os-shutdown
```

PowerShell

Forzar la detención de una instancia

Utilice el cmdlet Stop-EC2Instance y establezca `-Enforce` en `true`.

```
Stop-EC2Instance `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -Enforce $true
```

Para omitir el apagado controlado del sistema operativo durante la parada forzada, incluya `-SkipOsShutdown $true`.

```
Stop-EC2Instance `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -Enforce $true `
    -SkipOsShutdown $true
```

(Opcional) Crear una instancia de sustitución

Mientras espera ayuda de AWS re:Post o del Centro de soporte, puede crear una instancia de sustitución según sea necesario. Cree una AMI de la instancia bloqueada e inicie una nueva instancia utilizando la nueva AMI.

> **Important**
>
> Puede crear una instancia de sustitución si la instancia bloqueada solo realiza las comprobaciones de estado del sistema, ya que las comprobaciones de estado de la instancia harán que la AMI copie una réplica exacta del sistema operativo dañado. Una vez que ha confirmado el mensaje de estado, cree la AMI e inicie una nueva instancia con la nueva AMI.

Console

Para crear una instancia de sustitución

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Instances (Instancias) y seleccione la instancia bloqueada.
3. Elija Actions (Acciones), Image and templates (Imagen y plantillas), Create image (Crear imagen).
4. En la página Create image (Crear imagen), proceda del siguiente modo:

   a. Escriba un nombre y una descripción de la AMI.

   b. Desmarque Reiniciar instancia.

   c. Elija Create image (Crear imagen).

   Para obtener más información, consulte the section called “Creación de una AMI a partir de una instancia”.
5. Lance una nueva instancia desde la AMI y compruebe que funciona.

6. Seleccione la instancia bloqueada y elija Acciones, Estado de la instancia, Terminar (eliminar) instancia. Si la instancia también se queda bloqueada al terminar, Amazon EC2 fuerza automáticamente la terminación en el plazo de unas horas.

Si no logra crear una AMI desde la instancia como se ha descrito en el procedimiento previo, puede configurar una instancia de remplazo del modo siguiente:

(Alternativa) Para crear una instancia de sustitución mediante la consola

1. Seleccione la instancia y elija Description (Descripción), Block devices (Dispositivos de bloques). Seleccione cada volumen y anote su ID de volumen. Asegúrese de anotar cuál es el volumen raíz.
2. En el panel de navegación, elija Volumes (Volúmenes). Seleccione cada volumen de la instancia y elija Actions (Acciones), Create Snapshot (Crear instantánea).
3. En el panel de navegación, elija Snapshots (Instantáneas). Seleccione la instantánea que acaba de crear y elija Actions (Acciones), Create Volume (Crear volumen).
4. Lance una instancia con el mismo sistema operativo que la instancia bloqueada. Anote el ID de volumen y el nombre de dispositivo del volumen raíz.
5. En el panel de navegación, elija Instances (Instancias), seleccione la instancia que acaba de lanzar y elija Instance state (Estado de la instancia) y Stop instance (Detener instancia).
6. En el panel de navegación, elija Volumes (Volúmenes), seleccione el volumen raíz de la instancia detenida y elija Actions (Acciones), Detach Volume (Desvincular volumen).
7. Seleccione el volumen raíz que ha creado a partir de la instancia bloqueada, elija Actions (Acciones), Attach Volume (Asociar volumen) y asócielo a la nueva instancia como su volumen raíz (mediante el nombre de dispositivo que anotó). Adjunte cualquier volumen adicional que no sea raíz a la instancia.
8. En el panel de navegación, elija Instances (Instancias) y seleccione la instancia de sustitución. Elija Instance state (Estado de la instancia) y Start instance (Iniciar instancia). Verifique que la instancia está en funcionamiento.
9. Seleccione la instancia bloqueada, elija Estado de la instancia y Terminar (eliminar) instancia. Si la instancia también se queda bloqueada al terminar, Amazon EC2 fuerza automáticamente la terminación en el plazo de unas horas.

AWS CLI

Para crear una instancia de sustitución

1. Cree una AMI a partir de la instancia bloqueada mediante el comando create-image con la opción `--no-reboot`.

```
aws ec2 create-image \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --name "my-replacement-ami" \
    --description ""AMI for replacement instance" \
    --no-reboot
```

2. Lance una nueva instancia desde la AMI que acaba de crear, con el comando run-instances.
3. Verifique que la nueva instancia está en funcionamiento.
4. (Opcional) Termine la instancia bloqueada mediante el comando terminate-instances.

```
aws ec2 terminate-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0
```

PowerShell

Para crear una instancia de sustitución

1. Cree una AMI a partir de la instancia bloqueada utilizando el cmdlet New-EC2Image y establezca `-NoReboot` en `true`.

```
New-EC2Image `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -Name "my-replacement-ami" `
    -Description "AMI for replacement instance" `
    -NoReboot $true
```

2. Lance una nueva instancia desde la AMI que acaba de crear, con el cmdlet New-EC2Instance.
3. Verifique que la nueva instancia está en funcionamiento.
4. (Opcional) Termine la instancia bloqueada mediante el cmdlet Remove-EC2Instance.

```
Remove-EC2Instance -InstanceId i-1234567890abcdef0
```

Solución de problemas de finalización de la instancia de Amazon EC2

El cierre o la eliminación de una instancia se conoce como finalización de la instancia. La siguiente información puede ayudarlo a solucionar problemas cuando termina la instancia.

No se cobra el uso por ninguna instancia hasta que se encuentre en estado `running`. Es decir, cuando termina una instancia, deja de incurrir en gastos en cuanto su estado cambia a `shutting-down`.

La instancia termina inmediatamente

Hay varios problemas pueden hacer que la instancia finalice inmediatamente al iniciarse. Para obtener más información, consulte La instancia termina inmediatamente.

Retrasar la terminación de una instancia

Si su instancia permanece en el estado `shutting-down` durante más de unos pocos minutos, podría deberse a lo siguiente:

- La instancia está ejecutando scripts de apagado.
- Hay un problema con el equipo host subyacente.

Después de varias horas en el estado `shutting-down`, Amazon EC2 considera que la instancia está bloqueada y la termina de forma forzada.

Si quiere resolver una instancia bloqueada:

1. Terminación forzada de la instancia

   Utilice la consola de Amazon EC2 o la AWS CLI para forzar la terminación de la instancia. Para averiguar los pasos, consulte Terminación forzada de una instancia.

   La instancia intentará primero un apagado controlado, que incluye el vaciado de las memorias caché del sistema de archivos y de los metadatos (aunque puede optar por omitir el apagado controlado). Si el apagado controlado no se completa dentro del periodo de tiempo de espera, la instancia se apaga de forma forzada sin vaciar las cachés del sistema de archivos ni los metadatos.

2. Si la terminación forzada falla

   Si, después de varias horas, la instancia no se ha terminado y parece estar bloqueada en el proceso de terminación, realice lo siguiente:

   a. Publique una solicitud de ayuda en AWS re:Post. Para ayudar a agilizar la solución, incluya el ID de la instancia y describa los pasos que acaba de dar.
   b. Si dispone de algún plan de soporte, cree un caso de soporte técnico en el Centro de soporte.

Terminación forzada de una instancia

Si parece que la instancia se bloquea al terminarse, puede forzar su terminación. Si, después de varias horas, la instancia no se terminó, envíe una solicitud de ayuda a AWS re:Post. Para ayudar a agilizar la solución, incluya el ID de la instancia y describa los pasos que acaba de dar. Si dispone de algún plan de soporte, cree un caso de soporte técnico en el Centro de soporte.

Console

Terminación forzada de una instancia

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Instances (Instancias) y seleccione la instancia bloqueada.
3. Elija Estado de la instancia y Forzar la terminación de una instancia.

   Tenga en cuenta que Forzar la terminación de una instancia solo está disponible en la consola si la instancia tiene el estado `stopping`. Si la instancia tiene otro estado (excepto `shutting-down` y `terminated`), puede utilizar la AWS CLI para forzar la terminación de la instancia.
4. (Opcional) Para omitir el apagado controlado del sistema operativo durante la terminación forzada, seleccione la casilla Omitir el apagado del sistema operativo.
5. Seleccione Forzar la terminación.

AWS CLI

Terminación forzada de una instancia

Use el comando terminate-instances con la opción `--force`.

```
aws ec2 terminate-instances \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0 \
    --force
```

Para omitir el apagado controlado del sistema operativo durante la terminación forzada, incluya la opción `--skip-os-shutdown`.

```
aws ec2 terminate-instances \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0 \
    --force \
    --skip-os-shutdown
```

PowerShell

Terminación forzada de una instancia

Utilice el cmdlet Remove-EC2Instance y establezca `-Enforce` en `true`.

```
Remove-EC2Instance `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -Enforce $true
```

Para omitir el apagado controlado del sistema operativo durante la terminación forzada, incluya `-SkipOsShutdown $true`.

```
Remove-EC2Instance `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -Enforce $true `
    -SkipOsShutdown $true
```

Las instancias que han terminado se siguen mostrando

Después de que termine una instancia, permanece visible durante un breve periodo antes de ser eliminada. El estado se muestra como `terminated`. Si la entrada no se elimina transcurridas varias horas, póngase en contacto con Soporte.

Error: es posible que la instancia no se termine. Modifique su atributo de instancia “disableApiTermination”

Si intenta terminar una instancia y aparece el mensaje de error `The instance i-1234567890abcdef0 may not be terminated. Modify its 'disableApiTermination' instance attribute`, esto indica que la instancia está habilitada para la protección de terminación. La protección de terminación evita que la instancia se termine accidentalmente.

Primero debe deshabilitar la protección de terminación antes de terminar la instancia.

Para obtener más información, consulte Cambiar la protección de terminación de instancias.

Instancias lanzadas o terminadas automáticamente

En general, los siguientes comportamientos significan que ha utilizado Amazon EC2 Auto Scaling, flota de EC2 o flota de spot para escalar automáticamente los recursos informáticos en función de los criterios que ha definido:

- Se termina una instancia y se lanza automáticamente una nueva instancia.
- Se lanza una instancia y una de las instancias se termina automáticamente.
- Se detiene una instancia y se termina y se lanza automáticamente una nueva instancia.

Para detener el escalado automático, busque el grupo de escalado automático o la flota que está inicializando las instancias y establezca su capacidad en 0 o elimínelo.

Solución de problemas de una instancia de Amazon EC2 inaccesible

Puede utilizar la siguiente información para solucionar problemas de instancias de Amazon EC2 inaccesibles. Puede realizar capturas de pantalla o acceder a la salida de la consola como ayuda para diagnosticar problemas y determinar si debe reiniciar la instancia. En el caso de instancias de Windows inaccesibles, solucione el problema revisando las capturas de pantalla devueltas por el servicio.

Contenido

- Reinicio de la instancia
- Salida de la consola de instancias
- Captura de pantalla de una instancia inaccesible
- Capturas de pantalla habituales para solucionar problemas de instancias de Windows inalcanzables
- Recuperación de instancias cuando el equipo host da error
- La instancia apareció sin conexión y se reinició inesperadamente

Reinicio de la instancia

La capacidad para reiniciar instancias que de otro modo son inaccesibles es valiosa para solucionar problemas y para la administración de instancia general.

Al igual que puede reiniciar el equipo presionando el botón de restablecer, puede hacer lo mismo con las instancias de EC2 mediante la CLI, la API o la consola de Amazon EC2. Para obtener más información, consulte Reiniciar una instancia de Amazon EC2.

Salida de la consola de instancias

El resultado de la consola es una herramienta valiosa en el diagnóstico de problemas. Es especialmente útil para solucionar problemas del kernel y de configuración de servicio que podrían causar la finalización de una instancia o hacer que fuera inalcanzable antes de poder iniciar su daemon SSH.

- Instancias de Linux: la salida de la consola de instancias muestra la salida exacta de la consola que se mostraría normalmente en un monitor físico conectado a un equipo. La salida de la consola devuelve información almacenada en el búfer que se publicó justo después de un estado de transición de la instancia (iniciar, detener, reiniciar y finalizar). El resultado publicado no se actualiza de forma continua, sino solo cuando es probable que tenga más valor.
- Instancias de Windows: la salida de la consola de la instancia incluye los tres últimos errores del registro de eventos del sistema.

Únicamente el propietario de la instancia tiene acceso a la salida de la consola.

Puede recuperar la salida más reciente de la consola serie durante el ciclo de vida de la instancia. Esta opción solo es compatible con instancias basadas en Nitro.

Console

Para obtener el resultado de la consola

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Instances.
3. Seleccione la instancia.
4. Elija Actions (Acciones), Monitor and troubleshoot (Monitoreo y solución de problemas), Get system log (Obtener registro del sistema).

AWS CLI

Para obtener el resultado de la consola

Utilice el comando get-console-output.

```
aws ec2 get-console-output --instance-id i-1234567890abcdef0
```

PowerShell

Para obtener el resultado de la consola

Utilice el cmdlet Get-EC2ConsoleOutput.

```
Get-EC2ConsoleOutput -InstanceId i-1234567890abcdef0
```

Captura de pantalla de una instancia inaccesible

Si no puede conectarse a la instancia, puede hacer una captura de pantalla de la instancia y verla como una imagen. La imagen puede ofrecer visibilidad del estado de la instancia y permite solucionar los problemas más rápidamente.

Puede generar capturas de pantalla mientras se ejecuta la instancia o después de que se haya bloqueado. La imagen se genera en formato JPG y no es superior a 100 kb. No hay costo de trasferencia de datos por la captura de pantalla.

Limitaciones

Esta característica no es compatible para lo siguiente:

- Instancias bare metal (instancias de tipo `*.metal`)
- La instancia utiliza un controlador NVIDIA GRID
- Instancias equipadas con procesadores Graviton basados en ARM
- Instancias de Windows en AWS Outposts
- Instancias de Windows en zonas locales AWS

Compatibilidad de regiones de

Esta característica no está disponible en las siguientes regiones:

- Asia-Pacífico (Tailandia)
- México (centro)
- Regiones de GovCloud

Console

Hacer una captura de pantalla de una instancia

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Instances.
3. Seleccione la instancia que va a capturar.
4. Selecciona Acciones, luego selecciona Supervisar y solucionar problemas y a continuación selecciona Obtener captura de pantalla de instancia.
5. Seleccione Descargar o abra el menú contextual (clic con el botón derecho) de la imagen para descargarla y guardarla.

AWS CLI

Hacer una captura de pantalla de una instancia

Utilice el comando get-console-screenshot. El resultado aparece codificado en base64.

```
aws ec2 get-console-screenshot --instance-id i-1234567890abcdef0
```

PowerShell

Hacer una captura de pantalla de una instancia

Utilice el cmdlet Get-EC2ConsoleScreenshot. El resultado aparece codificado en base64.

```
Get-EC2ConsoleScreenshot -InstanceId i-1234567890abcdef0
```


Capturas de pantalla habituales para solucionar problemas de instancias de Windows inalcanzables


Puede usar la siguiente información para ayudarlo a solucionar problemas de instancias de inaccesibles de Windows en función de las capturas de pantalla que devuelve el servicio.

- Pantalla de inicio de sesión (Ctrl+Alt+Supr)
- Pantalla de recuperación de la consola
- Pantalla Windows Boot Manager
- Pantalla Sysprep
- Pantalla Getting Ready
- Pantalla Windows Update
- Chkdsk

Pantalla de inicio de sesión (Ctrl+Alt+Supr)

El servicio de captura de pantalla de la consola devolvió lo siguiente.





Si una instancia resulta inaccesible durante el inicio de sesión, podría existir un problema con la configuración de red o los Servicios de Escritorio remoto de Windows. Una instancia también puede no dar respuesta si algún proceso está usando grandes cantidades de CPU.

Configuración de red

Use la siguiente información para comprobar que sus configuraciones AWSde red local (o en las instalaciones) y Microsoft Windows no estén bloqueando el acceso a la instancia.

AWSConfiguración de la red de

Configuración	Verificar
Configuración del grupo de seguridad	Verifique que el puerto 3389 está abierto para el grupo de seguridad. Verifique que se ha conectado a la dirección IP pública correcta. Si la instancia no se asoció a una dirección IP elástica, la dirección IP pública cambia después de que la instancia se detenga o se inicie. Para obtener más información, consulte El escritorio remoto no puede conectarse al equipo remoto.
Configuración de VPC (ACL de red)	Verifique que la lista de control de acceso (ACL) para la Amazon VPC no está bloqueando el acceso. Para obtener información, consulte ACL de red en la Guía del usuario de Amazon VPC.
Configuración de la VPN	Si se está conectando a la VPC usando una red privada virtual (VPN), verifique la conexión de túnel de la VPN. Para obtener más información, consulte Troubleshooting AWS Client VPN: Tunnel connectivity issues to a VPC.

Configuración de red de Windows

Configuración	Verificar
Firewall de Windows	Verifique que el firewall de Windows no está bloqueando las conexiones con la instancia . Deshabilite el firewall de Windows como se describe en el punto 7 de la sección de solución de problemas de escritorio remoto, El escritorio remoto no puede conectarse al equipo remoto.
Configuración TCP/IP avanzada (Uso de IP estática)	La instancia puede no responder porque se ha configurado una dirección IP estática. En una VPC, cree una interfaz de red y asóciela a la instancia.

Configuración de red local/en las instalaciones

Verifique que la configuración de red local no está bloqueando el acceso. Intente conectarse a otra instancia de la misma VPC que la instancia inaccesible. Si no puede obtener acceso a otra instancia, trabaje con el administrador de red local para determinar si existe una política local que restringe el acceso.

Problema con los servicios de Escritorio remoto

Si la instancia no se puede alcanzar durante el inicio de sesión, podría deberse a un problema con los servicios de Escritorio remoto (RDS) en la instancia.

> **Tip**
>
> Puede utilizar el manual de procedimientos de `AWSSupport-TroubleshootRDP` para comprobar y modificar diversas configuraciones que pueden afectar a las conexiones del Protocolo de escritorio remoto (RDP). Para obtener más información, consulte `AWSSupport-TroubleshootRDP` en la Referencia del manual de procedimientos de Automatización de AWS Systems Manager.

Configuración del servicio de Escritorio remoto

Configuración	Verificar
RDS se está ejecutando	Verifique que RDS se está ejecutando en la instancia. Conéctese a la instancia usando el complemento de servicios de consola de administración de Microsoft (MMC) (`services.msc`). En la lista de servicios, verifique que Remote Desktop Services (Servicios de Escritorio remoto) está Running (En ejecución). Si no es así, inícielo y después establezca el tipo de inicio en Automatic (Automático). Si no puede conectarse a la instancia con el complemento Services, separe el volumen raíz de la instancia, tome una instantánea del volumen o cree una AMI, adjunte el volumen original a otra instancia de la misma zona de disponibilidad como volumen secundario y modifique la clave Start del registro. Cuando haya terminado, adjunte de nuevo el volumen raíz a la instancia original.
RDS está habilitado.	Aunque el servicio se haya iniciado, es posible que esté deshabilitado. Desconecte el volumen raíz de la instancia, realice una instantánea o cree una AMI del volumen, asocie el volumen original a otra instancia de la misma zona de disponibilidad como un volumen secundario y habilite el servicio modificando la clave Terminal Server del Registro como se describe en Habilitación del escritorio remoto en una instancia de EC2 con el registro remoto. Cuando haya terminado, adjunte de nuevo el volumen raíz a la instancia original.

Uso de CPU elevado

Compruebe la métrica CPUUtilization (Maximum) (Uso de la CPU (máximo)) de la instancia usando Amazon CloudWatch. Si CPUUtilization (Maximum) (Uso de la CPU (máximo)) es un número elevado, espere a que la CPU vaya más lenta e intente volver a conectarse. Un uso elevado de la CPU puede deberse a:


- Actualización de Windows


- Examen de software de seguridad
- Script de inicio personalizado
- Programador de tareas

Para obtener más información, consulte Obtener estadísticas de un recurso específico en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch. Para obtener otras sugerencias para la solución de problemas, consulte Elevado uso de la CPU justo después de iniciar Windows (instancias de Windows únicamente).

Pantalla de recuperación de la consola

El servicio de captura de pantalla de la consola devolvió lo siguiente.





El sistema operativo puede arrancar en la consola de recuperación y quedar bloqueado en este estado si `bootstatuspolicy` no está configurado en `ignoreallfailures`. Use el siguiente procedimiento para cambiar la configuración `bootstatuspolicy` a `ignoreallfailures`.

De forma predeterminada, la configuración de la política para las AMI de Windows públicas que proporciona AWS se establece en `ignoreallfailures`.

1. Detenga la instancia inaccesible.
2. Cree una instantánea del volumen raíz. El volumen raíz está adjunto a la instancia como `/dev/sda1`.

Separe el volumen raíz de la instancia inaccesible, tome una instantánea del volumen o cree una AMI, y adjúntelo a otra instancia de la misma zona de disponibilidad como un volumen secundario.

> **Warning**
>
> Si la instancia temporal se basa en la misma AMI que la instancia original, debe completar otros pasos o no podrá arrancar la instancia original después de restaurar el volumen raíz debido a un conflicto de firmas de disco. Si debe crear una instancia temporal basada en la misma AMI, consulte los pasos en Colisión de firma de disco para evitar un conflicto de firmas de disco.
> Como alternativa, selecciones una AMI diferente para la instancia temporal. Por ejemplo, si la instancia original usa una AMI para Windows Server 2016, lance la instancia temporal usando una AMI para Windows Server 2019.


3. Inicia sesión en la instancia y ejecute el siguiente comando desde un comando del sistema para cambiar la configuración `bootstatuspolicy` por `ignoreallfailures`:


```
bcdedit /store Drive Letter:\boot\bcd /set {default} bootstatuspolicy
 ignoreallfailures
```

4. Vuelva a adjuntar el volumen a la instancia inaccesible e iníciela de nuevo.

Pantalla Windows Boot Manager

El servicio de captura de pantalla de la consola devolvió lo siguiente.







El sistema operativo experimentó un daño irreparable en el archivo del sistema o el Registro. Cuando la instancia se bloquea en este estado, debe recuperarla a partir de una AMI de backup reciente o lanzar una instancia de sustitución. Si necesita acceso a datos de la instancia, separe los volúmenes raíz de la instancia inaccesible, tome una instantánea de esos volúmenes o cree una AMI a partir de ellos, y adjúntelos a otra instancia de la misma zona de disponibilidad como un volumen secundario.

Pantalla Sysprep

El servicio de captura de pantalla de la consola devolvió lo siguiente.






Es posible que vea esta pantalla si no utilizó el servicio EC2Config para llamar a Sysprep o si el sistema operativo dio error al ejecutar Sysprep. Puede restablecer la contraseña con EC2Rescue. De lo contrario, consulte Creación de una AMI de Amazon EC2 con Windows Sysprep.

Pantalla Getting Ready

El servicio de captura de pantalla de la consola devolvió lo siguiente.




Actualice el servicio de captura de pantalla de consola de instancia para verificar que el aro de progreso está girando. Si el aro gira, espere hasta que se inicie el sistema operativo. También puede comprobar la métrica CPUUtilization (Maximum) (Uso de la CPU (máximo)) de la instancia con Amazon CloudWatch para ver si el sistema operativo está activo. Si el aro de progreso no gira, es posible que la instancia se haya bloqueado en el proceso de arranque. Reinicie la instancia. Si el problema no se soluciona, recupere la instancia a partir de una AMI de backup reciente o lance una de sustitución. Si necesita acceso a los datos de la instancia, separe el volumen raíz de la instancia

inaccesible, tome una instantánea del volumen o cree una AMI. Después, adjunte el volumen a otra instancia de la misma zona de disponibilidad como un volumen secundario.

Pantalla Windows Update

El servicio de captura de pantalla de la consola devolvió lo siguiente.




El proceso de Windows Update está actualizando el Registro. Espere a que finalice la actualización. No arranque ni detenga la instancia pues podrían dañarse los datos durante la actualización.

> **Note**
>
> El proceso de Windows Update puede consumir recursos del servidor durante la actualización. Si experimenta este problema con frecuencia, considere la posibilidad de usar tipos de instancias y volúmenes de EBS más rápidos.

Chkdsk

El servicio de captura de pantalla de la consola devolvió lo siguiente.



Windows está ejecutando la herramienta del sistema chkdsk en la unidad para verificar la integridad del sistema de archivos y corregir errores lógicos. Espere a que el proceso finalice.

Recuperación de instancias cuando el equipo host da error

Si se produce un error irrecuperable en el hardware de un equipo host subyacente, AWS puede programar un evento para detener la instancia. Se le notifica dicho evento antes de que se produzca por correo electrónico.

Recuperación de una instancia respaldada por Amazon EBS que se ejecuta en un equipo host que da error

1. Haga una copia de seguridad de los datos importantes de los volúmenes de almacén de instancias en Amazon EBS o en Amazon S3.
2. Detenga la instancia.
3. Inicie la instancia.
4. Restaure los datos importantes.

Para obtener más información, consulte Detención e iniciación de una instancia de Amazon EC2.

Recuperación de una instancia con un volumen raíz del almacén de instancias que se ejecuta en un equipo host que dio error

1. Cree una AMI a partir de la instancia.
2. Cargue la imagen en Amazon S3.

3. Haga una copia de seguridad de los datos importantes en Amazon EBS o en Amazon S3.
4. Finalice la instancia.
5. Lance una instancia nueva desde la AMI.
6. Restaure los datos importantes en la nueva instancia.

La instancia apareció sin conexión y se reinició inesperadamente

Si la instancia estuvo desconectada y luego se reinició de forma inesperada, es posible que haya pasado por un proceso de recuperación automática. Esto ocurre cuando AWS detecta que la instancia no está disponible debido a un problema de hardware o software subyacente y se habilita la recuperación automática simplificada o la recuperación basada en acciones de CloudWatch en la instancia.

Durante el proceso de recuperación, AWS intenta restaurar la disponibilidad de la instancia y, para ello, la migra a un hardware diferente. Para comprobar si se produjo una recuperación automática de la instancia, consulte Compruebe si se produjo una recuperación automática de la instancia.

> **Note**
>
> Si la carga de trabajo o la aplicación no responde, comprueba si se encuentra en ejecución en la instancia. Si no es así, iníciela manualmente. Para evitar este problema en el futuro, implementa un plan de recuperación para garantizar que la carga de trabajo o la aplicación funcionen correctamente después de la recuperación de la instancia.

Solución de problemas de conexión a la instancia de Linux de Amazon EC2

La información y errores comunes que se presentan a continuación pueden ayudarle a solucionar problemas relacionados con la conexión a la instancia de Linux.

Problemas de conectividad

- Causas comunes de problemas de conexión
- Error connecting to your instance: Connection timed out
- Error: no se puede cargar la clave... Se espera: CUALQUIER CLAVE PRIVADA
- Error: User key not recognized by server

- Error: Permiso denegado o conexión cerrada por [instancia] puerto 22
- Error: Unprotected Private Key File (Error: archivo de clave privada no protegido)
- Error: La clave privada debe empezar por "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----" y terminar por "-----END RSA PRIVATE KEY-----"
- Error: falló la verificación de la clave de host
- Error: Server refused our key o No supported authentication methods available
- Cannot Ping Instance (No se puede ejecutar Ping en la instancia)
- Error: el servidor ha cerrado inesperadamente la conexión de red
- Error: no se pudo validar la clave de host para EC2 Instance Connect
- No es posible conectarse a la instancia Ubuntu mediante EC2 Instance Connect
- Perdí mi clave privada. ¿Cómo puedo conectarme a mi instancia?

Causas comunes de problemas de conexión

Le recomendamos que para solucionar los problemas de conexión a instancias compruebe que ha realizado correctamente las siguientes tareas.

Compruebe el nombre de usuario de su instancia

Puede conectarse a la instancia mediante el nombre de usuario de su cuenta de usuario o el nombre de usuario predeterminado de la AMI que utilizó para lanzar la instancia.

- Obtener el nombre de usuario de su cuenta de usuario.

  Para obtener más información sobre cómo crear una cuenta de usuario, consulte Administración de usuarios del sistema en la instancia de Amazon EC2 para Linux.
- Obtenga el nombre de usuario predeterminado para la AMI que utilizó para iniciar la instancia.

AMI utilizada para iniciar la instancia.	Nombre de usuario predeterminado
Amazon Linux	`ec2-user`
CentOS	`centos` o `ec2-user`
Debian	`admin`
Fedora	`fedora` o `ec2-user`

AMI utilizada para iniciar la instancia.	Nombre de usuario predeterminado
FreeBSD	`ec2-user`
RHEL	`ec2-user` o `root`
SUSE	`ec2-user` o `root`
Ubuntu	`ubuntu`
Oracle	`ec2-user`
Bitnami	`bitnami`
Rocky Linux	`rocky`
Otro	Comprobación con el proveedor de AMI

Compruebe que las reglas del grupo de seguridad permiten tráfico

Asegúrese de que el grupo de seguridad asociado a la instancia permita el tráfico SSH que ingresa desde la dirección IP. El grupo de seguridad predeterminado de la VPC no permite el tráfico SSH entrante de forma predeterminada. El grupo de seguridad creado por el Launch Wizard de instancias habilita el tráfico SSH de forma predeterminada. Para ver los pasos para agregar una regla para el tráfico de SSH entrante a su instancia de Linux, consulte Reglas para conectarse a las instancias desde un equipo. Para ver los pasos para realizar la comprobación, consulte Error connecting to your instance: Connection timed out.

Verifique que la instancia esté lista

Una vez iniciada la instancia, pueden transcurrir unos minutos hasta que esté lista para aceptar solicitudes de conexión. Compruebe su instancia para asegurarse de que se está ejecutando y ha superado sus comprobaciones de estado.

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Instances (Instancias) y seleccione la instancia.
3. Compruebe lo siguiente:

    a. En la columna Instance state (Estado de instancia), compruebe que la instancia esté en el estado `running`.

b. En la columna Verificación de estado, confirme que la instancia haya superado todas las comprobaciones de estado.

Compruebe que haya cumplido con todos los requisitos previos para conectarse.

Asegúrese de tener toda la información que necesita para conectarse. Para obtener más información, consulte Conexión a la instancia de Linux con SSH.

Conectarse desde Linux o macOS X

Si el sistema operativo del equipo local es Linux o macOS X, consulte los siguientes requisitos previos específicos para conectarse a la instancia de Linux:

- Cliente SSH
- Conexión de instancia EC
- AWS Systems Manager Administrador de sesiones de

Conectarse desde Windows

Si el sistema operativo del equipo local es Windows, compruebe los siguientes requisitos previos específicos para conectarse a la instancia de Linux:

- OpenSSH
- PuTTY
- AWS Systems Manager Administrador de sesiones de
- Windows Subsystem for Linux

Compruebe si la instancia es una instancia administrada

No se permiten las conexiones iniciadas por el usuario a instancias administradas. Para determinar si la instancia es administrada, busque el campo Administrada correspondiente a la instancia. Si el valor es verdadero, se trata de una instancia administrada. Para obtener más información, consulte Instancias administradas por Amazon EC2.

Error connecting to your instance: Connection timed out

Si intenta conectarse a la instancia y recibe el mensaje de error `Network error: Connection timed out` o `Error connecting to [instance], reason: -> Connection timed out: connect`, pruebe lo siguiente:

Compruebe las reglas del grupo de seguridad.

Necesita un grupo de seguridad que permita el tráfico de entrada de la dirección IPv4 pública en el puerto adecuado.

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Instances (Instancias) y seleccione la instancia.
3. En la ficha Security (Seguridad) de la parte inferior de la página de la consola, debajo de Inbound rules (Reglas de entrada), compruebe la lista de reglas efectivas para la instancia seleccionada. Compruebe que haya una regla que permita el tráfico desde el equipo hasta el puerto 22 (SSH).

   Si su grupo de seguridad no tiene una regla que permita el tráfico entrante desde su ordenador local, agregue una regla a su grupo de seguridad. Para obtener más información, consulte Reglas para conectarse a las instancias desde un equipo.
4. Para ver la regla que permite el tráfico entrante, consulte el campo Source (Fuente). Si el valor es una sola dirección IP y si la dirección IP no es estática, se asignará una nueva dirección IP cada vez que reinicie el equipo. Esto hará que la regla no incluya el tráfico de la dirección IP de su equipo. La dirección IP puede no ser estática si el equipo se encuentra en una red corporativa, si se conecta mediante un proveedor de servicios de Internet (ISP), o si la dirección IP de su equipo es dinámica y cambia cada vez que se reinicia el equipo. Para garantizar que la regla de grupo de seguridad permita el tráfico entrante desde el equipo local, en lugar de especificar una sola dirección IP para Source (Fuente), en su lugar, especifique el rango de direcciones IP que utilizan los equipos cliente.

   Si desea obtener más información acerca de las reglas del grupo de seguridad, consulte Security group rules (Reglas del grupo de seguridad) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Compruebe la tabla de ruteo de la subred.

Necesita una ruta que envíe todo el tráfico destinado fuera de la VPC al gateway de Internet para la VPC.

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Instances (Instancias) y seleccione la instancia.
3. En la ficha Networking (Redes), tome nota de los valores del ID de VPC y el ID de subred.
4. Abra la consola de Amazon VPC en https://console.aws.amazon.com/vpc/.

5. En el panel de navegación, elija Internet Gateways (Gateways de Internet). Verifique que hay una gateway de Internet adjunta a la VPC. De lo contrario, elija Create internet gateway (Crear gateway de Internet), escriba un nombre para la gateway de Internet y elija Create internet gateway (Crear gateway de Internet). A continuación, para la gateway de Internet que creó, elija Actions (Acciones), Attach to VPC (Conectar a VPC), seleccione la VPC y, a continuación, elija Attach internet gateway (Conectar gateway de Internet) para conectarla a la VPC.
6. En el panel de navegación, elija Subnets (Subredes) y, a continuación, seleccione la suya.
7. En la pestaña Route Table (Tabla de ruteo), verifique que haya una ruta con `0.0.0.0/0` como destino y la gateway de Internet de la VPC como destino. Si está conectando con la instancia utilizando la dirección IPv6, verifique que existe una ruta para todo el tráfico IPv6 (`::/0`) que apunte a la gateway de Internet. De lo contrario, realice lo siguiente:

   a. Elija el ID de la tabla de ruteo (rtb-xxxxxxxx) para navegar a la tabla de ruteo.
   b. En la pestaña Routes (Rutas), elija Edit routes (Editar rutas). Elija Add route (Añadir ruta) y utilice `0.0.0.0/0` como destino y la gateway de Internet como objetivo. Para IPv6, elija Add route (Añadir ruta) y utilice `::/0` como destino y la gateway de Internet como objetivo.
   c. Elija Save routes (Guardar rutas).

Compruebe la lista de control de acceso (ACL) a la red para la subred.

Las ACL de red deben permitir el tráfico SSH de entrada de la dirección IP local en el puerto 22. También deben permitir el tráfico saliente que se dirija a los puertos efímeros (1024-65535).

1. Abra la consola de Amazon VPC en https://console.aws.amazon.com/vpc/.
2. En el panel de navegación, elija Subnets.
3. Seleccione su subred.
4. En la pestaña Network ACL (ACL de red), en Inbound rules (Reglas de entrada), verifique que las reglas permitan el tráfico entrante desde su computadora a través del puerto requerido. Si no es así, elimine o modifique la regla que esté bloqueando el tráfico.
5. En Outbound rules (Reglas de salida), verifique que las reglas permitan el tráfico saliente hacia su equipo a través de los puertos efímeros. Si no es así, elimine o modifique la regla que esté bloqueando el tráfico.

Si el equipo está en una red corporativa,

Pregunte al administrador de red si el firewall interno permite el tráfico de entrada y salida desde el equipo en el puerto 22.

Si tiene un firewall en el equipo, compruebe que permita el tráfico de entrada y salida desde el equipo en el puerto 22.

Compruebe que la instancia tiene una dirección IPv4 pública.

Si no, asocie una dirección IP elástica a su instancia. Para obtener más información, consulte Direcciones IP elásticas.

Compruebe la carga de la CPU en la instancia; el servidor puede estar sobrecargado.

AWS proporciona de forma automática datos como las métricas y el estado de la instancia de Amazon CloudWatch, que puede utilizar para comprobar cuánta carga de la CPU está en la instancia y, si es necesario, ajustar cómo se controlan las cargas. Para obtener más información, consulte Monitorear las instancias con CloudWatch.

- Si la carga es variable, puede escalar automáticamente las instancias hacia arriba o hacia abajo utilizando Auto Scaling y Elastic Load Balancing.
- Si la carga crece de forma uniforme, puede pasar a un tipo de instancia mayor. Para obtener más información, consulte Cambios de tipos de instancias de Amazon EC2.

Para conectarse con la instancia a través de la dirección IPv6, compruebe lo siguiente:

- La subred debe estar asociada a una tabla de ruteo que tenga una ruta para el tráfico IPv6 (`::/0`) a una gateway de Internet.
- Las reglas del grupo de seguridad deben permitir el tráfico de entrada desde la dirección IPv6 local en el puerto 22.
- Las reglas ACL de la red deben permitir el tráfico IPv6 de entrada y salida.
- Si lanzó la instancia desde una AMI más antigua, tal vez no esté configurada para DHCPv6 (las direcciones IPv6 no se reconocen automáticamente en la interfaz de red). Para obtener más información, consulte Configure IPv6 on your instances (Configuración de IPv6 en las instancias) en la Guía del usuario de Amazon VPC.
- El equipo local debe tener una dirección IPv6 y estar configurado para usar IPv6.

Error: no se puede cargar la clave... Se espera: CUALQUIER CLAVE PRIVADA

Si intenta conectarse a su instancia y obtiene el mensaje de error, `unable to load key ... Expecting: ANY PRIVATE KEY`, el archivo en el que está almacenada la clave privada está configurado de forma incorrecta. Si el archivo de clave privada termina en `.pem`, es posible que siga estando configurado de forma incorrecta. Una causa posible para un archivo de clave privada configurado incorrectamente es que falte un certificado.

Si el archivo de clave privada está configurado de forma incorrecta, siga estos pasos para resolver el error

1. Cree un nuevo par de claves. Para obtener más información, consulte Crear un par de claves mediante Amazon EC2.

   > **Note**
   >
   > Otra opción es crear un nuevo par de claves mediante una herramienta de terceros. Para obtener más información, consulte Crear un par de claves con una herramienta de terceros e importar la clave pública a Amazon EC2.

2. Añade el nuevo par de claves a su instancia. Para obtener más información, consulte Perdí mi clave privada. ¿Cómo puedo conectarme a mi instancia?.
3. Conecte a la instancia mediante el nuevo par de claves

Error: User key not recognized by server

Si usa SSH para conectarse con la instancia

- Use `ssh -vvv` para obtener información detallada de depuración triple:

```
ssh -vvv -i path/key-pair-name.pem instance-user-
name@ec2-203-0-113-25.compute-1.amazonaws.com
```

El resultado del ejemplo siguiente muestra lo que puede ver si intenta conectar con la instancia mediante una clave que el servidor no reconoce:

```
open/ANT/myusername/.ssh/known_hosts).
```

```
debug2: bits set: 504/1024
debug1: ssh_rsa_verify: signature correct
debug2: kex_derive_keys
debug2: set_newkeys: mode 1
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS sent
debug1: expecting SSH2_MSG_NEWKEYS
debug2: set_newkeys: mode 0
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS received
debug1: Roaming not allowed by server
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_REQUEST sent
debug2: service_accept: ssh-userauth
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_ACCEPT received
debug2: key: boguspem.pem ((nil))
debug1: Authentications that can continue: publickey
debug3: start over, passed a different list publickey
debug3: preferred gssapi-keyex,gssapi-with-mic,publickey,keyboard-
interactive,password
debug3: authmethod_lookup publickey
debug3: remaining preferred: keyboard-interactive,password
debug3: authmethod_is_enabled publickey
debug1: Next authentication method: publickey
debug1: Trying private key: boguspem.pem
debug1: read PEM private key done: type RSA
debug3: sign_and_send_pubkey: RSA 9c:4c:bc:0c:d0:5c:c7:92:6c:8e:9b:16:e4:43:d8:b2
debug2: we sent a publickey packet, wait for reply
debug1: Authentications that can continue: publickey
debug2: we did not send a packet, disable method
debug1: No more authentication methods to try.
Permission denied (publickey).
```

Si usa PuTTY para conectarse con la instancia

- Verifique que el archivo de clave privada (.pem) se ha convertido en el formato que reconoce PuTTY (.ppk). Para obtener más información acerca de la conversión de claves privadas, consulte Conectarse a la instancia de Linux mediante PuTTY.

> **Note**
>
> En PuTTYgen, cargue el archivo de clave privada y seleccione Guardar clave privada en lugar de Generar.

- Verifique que se está conectando con el nombre de usuario adecuado para la AMI. Escriba el nombre de usuario en el cuadro Nombre de host de la ventana PuTTY Configuration.

AMI utilizada para iniciar la instancia.	Nombre de usuario predeterminado
Amazon Linux	`ec2-user`
CentOS	`centos` o `ec2-user`
Debian	`admin`
Fedora	`fedora` o `ec2-user`
FreeBSD	`ec2-user`
RHEL	`ec2-user` o `root`
SUSE	`ec2-user` o `root`
Ubuntu	`ubuntu`
Oracle	`ec2-user`
Bitnami	`bitnami`
Rocky Linux	`rocky`
Otro	Comprobación con el proveedor de AMI

- Verifique que tiene una regla en el grupo de seguridad de entrada para permitir el tráfico de entrada en el puerto adecuado. Para obtener más información, consulte Reglas para conectarse a las instancias desde un equipo.

Error: Permiso denegado o conexión cerrada por [instancia] puerto 22

Si se conecta a la instancia mediante SSH y recibe alguno de los errores (`Host key not found in [directory]`, `Permission denied (publickey)`, `Authentication failed, permission denied` o `Connection closed by [instance] port 22`), verifique que se está conectando con el nombre de usuario adecuado para la AMI y que ha especificado el archivo de clave privada adecuado (`.pem`) para la instancia.

Los nombres de usuario correctos son como se muestra a continuación:

AMI utilizada para iniciar la instancia.	Nombre de usuario predeterminado
Amazon Linux	`ec2-user`
CentOS	`centos` o `ec2-user`
Debian	`admin`
Fedora	`fedora` o `ec2-user`
FreeBSD	`ec2-user`
RHEL	`ec2-user` o `root`
SUSE	`ec2-user` o `root`
Ubuntu	`ubuntu`
Oracle	`ec2-user`
Bitnami	`bitnami`
Rocky Linux	`rocky`
Otro	Comprobación con el proveedor de AMI

Por ejemplo, para utilizar un cliente SSH para conectarse a una instancia de Amazon Linux, utilice el siguiente comando:

```
ssh -i /path/key-pair-name.pem instance-user-
name@ec2-203-0-113-25.compute-1.amazonaws.com
```

Confirme que está usando el archivo de clave privada que corresponde al par de claves que ha seleccionado cuando lanzó la instancia.

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Instances (Instancias) y, luego, seleccione la instancia.

3. En la ficha Details (Detalles), debajo de Instance details (Detalles de la instancia), compruebe el valor del Nombre del par de claves.
4. Si no ha especificado un par de claves cuando lanzó la instancia, puede terminarla y lanzar otra nueva, asegurando que especifica un par de claves. Si se trata de una instancia que ha estado usando pero que ya no tiene el archivo `.pem` para el par de claves, puede remplazarlo por uno nuevo. Para obtener más información, consulte Perdí mi clave privada. ¿Cómo puedo conectarme a mi instancia?.

Si generó un par de claves propias, asegúrese de que el generador de claves está configurado para crear claves RSA. Las claves DSA no se aceptan.

Si obtiene un error `Permission denied (publickey)` y nada de lo anterior se cumple (por ejemplo, previamente pudo conectarse), es posible que los permisos del directorio principal de la instancia hayan cambiado. Los permisos de `/home/`*`instance-user-name`*`/.ssh/authorized_keys` deben limitarse al propietario únicamente.

Para verificar los permisos de la instancia

1. Detenga la instancia y sepárela del volumen raíz. Para obtener más información, consulte Detención e iniciación de una instancia de Amazon EC2.
2. Lance una instancia temporal en la misma zona de disponibilidad que la instancia actual (use la misma AMI o una similar a la que usó para la instancia actual) y adjunte el volumen raíz a la instancia temporal.
3. Conéctese a la instancia temporal, cree un punto de montaje y monte el volumen que ha adjuntado.
4. Para la instancia temporal, compruebe los permisos del directorio `/home/`*`instance-user-name`*`/` del volumen adjunto. Si es necesario, ajuste los permisos como sigue:

```
[ec2-user ~]$ chmod 600 mount_point/home/instance-user-name/.ssh/authorized_keys
```

```
[ec2-user ~]$ chmod 700 mount_point/home/instance-user-name/.ssh
```

```
[ec2-user ~]$ chmod 700 mount_point/home/instance-user-name
```

5. Desmonte el volumen, sepárelo de la instancia temporal y vuelva a adjuntarlo a la instancia original. Asegúrese de que especifica el nombre de dispositivo correcto para el volumen raíz, por ejemplo, `/dev/xvda`.
6. Inicie la instancia. Si ya no necesita la instancia temporal, puede terminarla.

Error: Unprotected Private Key File (Error: archivo de clave privada no protegido)

El archivo de clave privada debe estar protegido frente a operaciones de lectura y escritura de otros usuarios. Si otra persona además de usted puede leer o escribir la clave privada, entonces SSH omite la clave y verá el siguiente mensaje de advertencia.

```
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@         WARNING: UNPROTECTED PRIVATE KEY FILE!          @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Permissions 0777 for '.ssh/my_private_key.pem' are too open.
It is required that your private key files are NOT accessible by others.
This private key will be ignored.
bad permissions: ignore key: .ssh/my_private_key.pem
Permission denied (publickey).
```

Si ve un mensaje similar cuando intenta iniciar sesión en la instancia, examine la primera línea del mensaje de error para verificar que está usando la clave pública correcta para la instancia. En el ejemplo anterior se usa la clave privada `.ssh/my_private_key.pem` con los permisos de archivo `0777`, que permite a cualquiera leer o escribir en este archivo. Este nivel de permiso es muy inseguro, de forma que SSH omite esta clave.

Si se conecta desde macOS o Linux, ejecute el siguiente comando para corregir el error y sustituya la ruta del archivo de clave privada.

```
[ec2-user ~]$ chmod 0400 .ssh/my_private_key.pem
```

Si se conecta a una instancia de Linux desde Windows, siga los pasos a continuación en su equipo local.

1. Vaya hasta el archivo .pem.
2. Abra el menú contextual (clic con el botón derecho) del archivo .pem y seleccione Propiedades.

3. Elija la pestaña Seguridad.
4. Seleccione Advanced (Avanzado).
5. Compruebe que es el propietario del archivo. Si no es así, cambie el propietario a su nombre de usuario.
6. Seleccione Disable inheritance (Desactivar la herencia) y Remove all inherited permissions from this object (Eliminar todos los permisos heredados de este objeto).
7. Seleccione Add (Agregar), seleccione una entidad principal, ingrese su nombre de usuario y seleccione OK (Aceptar).
8. Desde la ventana Permission Entry (Entrada de permisos), conceda permisos de lectura y seleccione OK (Aceptar).
9. Haga clic en Apply (Aplicar) para asegurarse de que se guarde toda la configuración.
10. Seleccione OK (Aceptar) para cerrar la ventana Advanced Security Settings (Configuración de seguridad avanzada).
11. Seleccione OK (Aceptar) para cerrar la ventana Properties (Propiedades).
12. Debería poder conectarse a la instancia de Linux desde Windows mediante SSH.

En el símbolo del sistema de Windows, ejecute los siguientes comandos.

1. En el símbolo del sistema, vayas hasta la ubicación de ruta de acceso del archivo .pem.
2. Ejecute el siguiente comando para restablecer y eliminar los permisos explícitos:

```
icacls.exe $path /reset
```

3. Ejecute el siguiente comando para conceder permisos de lectura al usuario actual:

```
icacls.exe $path /GRANT:R "$($env:USERNAME):(R)"
```

4. Ejecute el siguiente comando para desactivar la herencia y eliminar los permisos heredados.

```
icacls.exe $path /inheritance:r
```

5. Debería poder conectarse a la instancia de Linux desde Windows mediante SSH.

Error: La clave privada debe empezar por "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----" y terminar por "-----END RSA PRIVATE KEY-----"

Si utiliza una herramienta externa, como ssh-keygen, para crear un par de claves de RSA, la clave privada se genera con el formato de clave OpenSSH. Cuando se conecte a la instancia, si utiliza la clave privada con el formato OpenSSH para descifrar la contraseña, aparecerá el error `Private key must begin with "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----" and end with "-----END RSA PRIVATE KEY-----"`.

Para resolver el error, la clave privada debe tener el formato PEM. Utilice el siguiente comando para crear la clave privada con el formato PEM:

```
ssh-keygen -m PEM
```

Error: falló la verificación de la clave de host

Este error se produce si hay una discrepancia entre la clave de host almacenada en la instancia en el archivo `known_hosts` y en el cliente. Por ejemplo, puede producirse un desajuste si se conecta a una instancia utilizando una dirección IP pública y, a continuación, intenta conectarse a ella de nuevo utilizando una dirección IP pública diferente. Esto puede ocurrir después de agregar o eliminar una dirección IP elástica, ya que al hacerlo se cambia la dirección IP pública de una instancia.

Para resolver este error, comience por confirmar que se produjo un cambio previsto en la clave del host o en la configuración de red de la instancia. Antes de conectarse a la instancia, es posible que también desee verificar la huella digital del host. Después de conectarse a la instancia, puede eliminar la antigua clave de host del archivo `known_hosts`. Para obtener instrucciones, consulte la documentación de la distribución de Linux que se utiliza en su instancia.

Error: Server refused our key o No supported authentication methods available

Si usa PuTTY para conectarse a la instancia y obtiene alguno de los errores siguientes (Error: Server refused our key o Error: No supported authentication methods available), verifique que se está conectando con el nombre de usuario adecuado para la AMI. Escriba el nombre de usuario en el cuadro Nombre de usuario de la ventana PuTTY Configuration.

Los nombres de usuario correctos son como se muestra a continuación:

AMI utilizada para iniciar la instancia.	Nombre de usuario predeterminado
Amazon Linux	`ec2-user`
CentOS	`centos` o `ec2-user`
Debian	`admin`
Fedora	`fedora` o `ec2-user`
FreeBSD	`ec2-user`
RHEL	`ec2-user` o `root`
SUSE	`ec2-user` o `root`
Ubuntu	`ubuntu`
Oracle	`ec2-user`
Bitnami	`bitnami`
Rocky Linux	`rocky`
Otro	Comprobación con el proveedor de AMI

También debe comprobar que:

- Está utilizando la última versión de PuTTY. Para obtener más información, consulte la Página web de PuTTY.
- Verifique que el archivo de clave privada (.pem) se ha convertido en el formato que reconoce PuTTY (.ppk). Para obtener más información acerca de la conversión de claves privadas, consulte Conectarse a la instancia de Linux mediante PuTTY.

Cannot Ping Instance (No se puede ejecutar Ping en la instancia)

El comando `ping` es un tipo de tráfico ICMP — si no logra enviar un comando ping a la instancia, asegúrese de que las reglas de entrada del grupo de seguridad permiten el tráfico ICMP para el

mensaje `Echo Request` desde todos los orígenes, o desde el equipo o la instancia desde la que ejecuta el comando.

Si no logra enviar un comando `ping` desde la instancia, asegúrese de que las reglas de salida del grupo de seguridad permiten el tráfico ICMP para el mensaje `Echo Request` a todos los destinos, o al host al que intenta mandar el comando.

`Ping`Los comandos también los puede bloquear un firewall o el tiempo de espera debido a problemas de latencia de red o hardware. Debe consultar a su administrador del sistema o red local para obtener ayuda para solución de problemas.

Error: el servidor ha cerrado inesperadamente la conexión de red

Si está conectando la instancia con PuTTY y recibe el error "El servidor ha cerrado inesperadamente la conexión de red", verifique que ha habilitado parámetros keepalives en la página Conexión de la Configuración de PuTTY para evitar la desconexión. Algunos servidores desconectan clientes cuando no reciben ningún dato dentro de un período de tiempo especificado. Defina el valor de segundos entre keepalives en 59 segundos.

Si sigue experimentando problemas después de habilitar los keepalives, pruebe a deshabilitar el algoritmo de Nagle en la página Conexión de la Configuración de PuTTY.

Error: no se pudo validar la clave de host para EC2 Instance Connect

Si rota las claves de host de instancia, las nuevas claves de host no se cargan de forma automática en la base de datos de claves de host de confianza de AWS. Esto provoca un error en la validación de la clave de host cuando intenta conectarse a la instancia mediante el cliente EC2 Instance Connect basado en explorador y no puede conectarse a la instancia.

Para resolver el error, debe ejecutar el script `eic_harvest_hostkeys` en la instancia, que carga la nueva clave de host en EC2 Instance Connect. El script se encuentra en `/opt/aws/bin/` en las instancias Amazon Linux 2 y en `/usr/share/ec2-instance-connect/` en las instancias de Ubuntu.

Amazon Linux 2

Para resolver el error de validación de la clave de host en una instancia Amazon Linux 2, haga lo siguiente:

1. Conéctese a la instancia mediante SSH.

Puede conectarse mediante la CLI de EC2 Instance Connect o con el par de claves SSH que se asignó a su instancia cuando la inició y el nombre de usuario predeterminado de la AMI que utilizó para iniciar la instancia. Para Amazon Linux 2, el nombre de usuario predeterminado es `ec2-user`.

Por ejemplo, si su instancia se lanzó usando Amazon Linux 2, el DNS público de la instancia es `ec2-a-b-c-d.us-west-2.compute.amazonaws.com` y el par de claves es `my_ec2_private_key.pem`. Use el siguiente comando para SSH en su instancia:

```
$ ssh -i my_ec2_private_key.pem ec2-user@ec2-a-b-c-d.us-
west-2.compute.amazonaws.com
```

Para obtener más información sobre cómo conectarse a la instancia, consulte Conexión a la instancia de Linux mediante un cliente SSH.

2. Desplácese a la siguiente carpeta.

```
[ec2-user ~]$ cd /opt/aws/bin/
```

3. Ejecute el siguiente comando en la instancia.

```
[ec2-user ~]$ ./eic_harvest_hostkeys
```

Tenga en cuenta que una llamada exitosa no da como resultado ninguna salida.

Ahora puede utilizar el cliente EC2 Instance Connect basado en explorador para conectarse a la instancia.

Ubuntu

Para resolver el error de validación de clave de host en una instancia de Ubuntu, haga lo siguiente:

1. Conéctese a la instancia mediante SSH.

Puede conectarse mediante la CLI de EC2 Instance Connect o con el par de claves SSH que se asignó a su instancia cuando la inició y el nombre de usuario predeterminado de la AMI que utilizó para iniciar la instancia. Para Ubuntu, el nombre de usuario predeterminado es `ubuntu`.

Por ejemplo, si su instancia se lanzó con Ubuntu, el nombre de DNS público de la instancia es `ec2-a-b-c-d.us-west-2.compute.amazonaws.com` y el par de claves es `my_ec2_private_key.pem`. Use el siguiente comando para SSH en la instancia:

```
$ ssh -i my_ec2_private_key.pem ubuntu@ec2-a-b-c-d.us-
west-2.compute.amazonaws.com
```

Para obtener más información sobre cómo conectarse a la instancia, consulte Conexión a la instancia de Linux mediante un cliente SSH.

2. Desplácese a la siguiente carpeta.

```
[ec2-user ~]$ cd /usr/share/ec2-instance-connect/
```

3. Ejecute el siguiente comando en la instancia.

```
[ec2-user ~]$ ./eic_harvest_hostkeys
```

Tenga en cuenta que una llamada exitosa no da como resultado ninguna salida.

Ahora puede utilizar el cliente EC2 Instance Connect basado en explorador para conectarse a la instancia.

No es posible conectarse a la instancia Ubuntu mediante EC2 Instance Connect

Si aparece un error al intentar conectarse a su instancia de Ubuntu mediante EC2 Instance Connect, puede utilizar la siguiente información para intentar solucionar el problema.

Causa posible

El paquete `ec2-instance-connect` de la instancia no es la última versión.

Solución

Actualice el paquete `ec2-instance-connect` de la instancia a la última versión, de la siguiente manera:

1. Conéctese a la instancia mediante un método que no sea EC2 Instance Connect.

2. Ejecute el siguiente comando en la instancia para actualizar el paquete `ec2-instance-connect` a la versión más reciente.

```
apt update && apt upgrade
```

Perdí mi clave privada. ¿Cómo puedo conectarme a mi instancia?

Si pierde la clave privada para una instancia respaldada por EBS, puede volver a obtener acceso a la instancia. Para ello, debe detener la instancia, desconectar su volumen raíz y asociarlo a otra instancia como volumen de datos, modificar el archivo `authorized_keys` con una nueva clave pública, trasladar el volumen de nuevo a la instancia original y reiniciar la instancia. Para obtener más información acerca de cómo lanzar, conectar y detener instancias, consulte Cambios de estado de una instancia de Amazon EC2.

Este procedimiento solo se admite para instancias con volúmenes raíz de EBS. Si la instancia tiene un volumen raíz del almacén de instancias, no puede utilizar este procedimiento para recuperar el acceso a la instancia; debe tener la clave privada para conectarse a la instancia. Para determinar el tipo de volumen raíz de la instancia, abra la consola de Amazon EC2, elija Instancias, seleccione la instancia, elija la pestaña Almacenamiento y, en la sección Detalles del dispositivo raíz, compruebe el valor de Tipo de dispositivo raíz.

El valor es `EBS` o `INSTANCE-STORE`.

Además de los siguientes pasos, hay otras formas de conectarse a la instancia de Linux si extravía la clave privada. Para obtener más información, consulte ¿Cómo puedo conectarme a mi instancia de Amazon EC2 si he extraviado mi par de claves SSH después del lanzamiento inicial?

Pasos para conectarse a una instancia respaldada por EBS con un par de claves diferente

- Paso 1: Crear un nuevo par de claves
- Paso 2: Obtener información sobre la instancia original y su volumen raíz
- Paso 3: Detener la instancia original
- Paso 4: Lanzar una instancia temporal
- Paso 5: Desconectar el volumen raíz de la instancia original y asociarlo a la instancia temporal
- Paso 6: Agregar la nueva clave pública a authorized_keys en el volumen original montado en la instancia temporal

- Paso 7: Desmontar y desconectar el volumen original de la instancia temporal y volver a asociarlo a la instancia original
- Paso 8: Conectarse a la instancia original utilizando el nuevo par de claves
- Paso 9: Limpieza

Paso 1: Crear un nuevo par de claves

Cree un nuevo par de claves mediante la consola de Amazon EC2 o una herramienta de terceros. Si desea dar al nuevo par de claves el mismo nombre que tenía la clave privada que perdió, primero debe eliminar el par de claves existente. Para obtener información sobre cómo crear un par de claves, consulte Crear un par de claves mediante Amazon EC2 o Crear un par de claves con una herramienta de terceros e importar la clave pública a Amazon EC2.

Paso 2: Obtener información sobre la instancia original y su volumen raíz

Tome nota de la siguiente información porque la necesitará para completar este procedimiento.

Para obtener información sobre la instancia original

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Elija Instances (Instancias) en el panel de navegación y, a continuación, seleccione la instancia a la que desee conectarse. (Nos referiremos a ella como la instancia original).
3. En la pestaña Details (Detalles), tome nota del ID de la instancia y del ID de la AMI.
4. En la pestaña Networking (Redes), tome nota de la zona de disponibilidad.
5. En la pestaña Storage (Almacenamiento), en Root device name (Nombre del dispositivo raíz), tome nota del nombre del dispositivo para el volumen raíz (por ejemplo, `/dev/xvda`). A continuación, en Block devices (Dispositivos de bloqueo), busque el nombre de este dispositivo y tome nota del ID del volumen (por ejemplo, vol-0a1234b5678c910de).

Paso 3: Detener la instancia original

Elija Instance state (Estado de la instancia) y Stop instance (Detener instancia). Si esta opción está desactivada, la instancia ya está detenida o bien su volumen raíz es un volumen del almacén de instancias.

> **Warning**
>
> Cuando detiene una instancia, se pierden los datos contenidos en los volúmenes de almacén de instancias. Para conservar estos datos, realice una copia de seguridad de ellos en un almacenamiento persistente.

Paso 4: Lanzar una instancia temporal

Para iniciar una instancia temporal

1. En el panel de navegación, elija Instances (Instancias) y, a continuación, Launch Instances (Lanzar instancias).
2. En la sección Name and tags (Nobre y etiquetas), para Name (Nombre), ingrese Temporary (Provisorio).
3. En la sección Application and OS Images (Imágenes de aplicaciones y SO), seleccione la misma AMI que utilizó para lanzar la instancia original. Si esta AMI no está disponible, puede crear una AMI que puede utilizar a partir de la instancia detenida. Para obtener más información, consulte Creación de una AMI basada en Amazon EBS.
4. En la sección Instance type (Tipo de instancia), mantenga el tipo de instancia predeterminado.
5. En la sección Key pair (Par de claves), para Key pair name (Nombre del par de claves), seleccione el par de claves existente para utilizar o crear uno nuevo.
6. En la sección Network settings (Configuración de red), elija Edit (Editar) y, a continuación, para Subnet (Subred), seleccione una subred en la misma zona de disponibilidad que la instancia original.
7. En el panel Summary (Resumen), elija Launch (Lanzar).

Paso 5: Desconectar el volumen raíz de la instancia original y asociarlo a la instancia temporal

1. En el panel de navegación, elija Volúmenes y seleccione el volumen raíz para la instancia original (tomó nota del ID de su volumen en uno paso previo). Elija Actions (Acciones), Detach volume (Desconectar volumen) y, luego, Detach (Desconectar). Espere a que el estado del volumen cambie a `available`. (Es posible que necesite seleccionar el icono Actualizar).

2. Con el volumen todavía seleccionado, elija Actions (Acciones) y, a continuación, elija Attach Volume (Adjuntar volumen). Seleccione el ID de la instancia temporal, tome nota del nombre del dispositivo especificado en Device name (Nombre del dispositivo) (por ejemplo, `/dev/sdf`) y, a continuación, elija Attach volume (Adjuntar volumen).

> **Note**
>
> Si lanzó la instancia original a partir de una AMI de AWS Marketplace y el volumen contiene códigos de AWS Marketplace, primero debe detener la instancia temporal antes de poder adjuntar el volumen.

Paso 6: Agregar la nueva clave pública a **`authorized_keys`** en el volumen original montado en la instancia temporal

1. Conéctese a la instancia temporal.
2. Desde la instancia temporal, monte el volumen que adjuntó a la instancia para que pueda obtener acceso a su sistema de archivos. Por ejemplo, si el nombre de dispositivo es `/dev/sdf`, utilice los siguientes comandos para montar el volumen como `/mnt/tempvol`.

> **Note**
>
> El nombre de dispositivo podría aparecer de forma diferente en la instancia. Por ejemplo, los dispositivos montados como `/dev/sdf` podrían mostrarse como `/dev/xvdf` en la instancia. Algunas versiones de Red Hat (o sus variantes como CentOS), incluso pueden aumentar la letra final en cuatro caracteres, donde `/dev/sd`*`f`* se convierte en `/dev/xvd`*`k`*.

   a. Utilice el comando lsblk para determinar si el volumen está particionado.

```
[ec2-user ~]$ lsblk
NAME    MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
xvda    202:0    0    8G  0 disk
##xvda1 202:1    0    8G  0 part /
xvdf    202:80   0  101G  0 disk
##xvdf1 202:81   0  101G  0 part
xvdg    202:96   0   30G  0 disk
```

En el ejemplo anterior, `/dev/xvda` y `/dev/xvdf` son volúmenes particionados, mientras que `/dev/xvdg` no lo es. Si el volumen está particionado, monte la partición (`/dev/xvdf1`) en lugar del dispositivo tal cual (`/dev/xvdf`) en los siguientes pasos.

b. Cree un directorio temporal para montar el volumen.

```
[ec2-user ~]$ sudo mkdir /mnt/tempvol
```

c. Monte el volumen (o la partición) en el punto de montaje temporal utilizando el nombre del volumen o el nombre de dispositivo que identificó anteriormente. El comando requerido depende del sistema de archivos de su sistema operativo. Tenga en cuenta que el nombre de dispositivo puede aparecer de forma diferente en la instancia. Consulte note en el paso 6 para más información.

- Amazon Linux, Ubuntu y Debian

```
[ec2-user ~]$ sudo mount /dev/xvdf1 /mnt/tempvol
```

- Amazon Linux 2, CentOS, SUSE Linux 12 y RHEL 7.x

```
[ec2-user ~]$ sudo mount -o nouuid /dev/xvdf1 /mnt/tempvol
```

> **Note**
>
> Si recibe un error que indica que el sistema de archivos está corrupto, ejecute el comando siguiente para usar la utilidad fsck para comprobar el sistema de archivos y reparar cualquier problema:
>
> ```
> [ec2-user ~]$ sudo fsck /dev/xvdf1
> ```

3. Desde la instancia temporal, utilice el siguiente comando para actualizar `authorized_keys` en el volumen montado con la nueva clave pública de `authorized_keys` para la instancia temporal.

> **Important**
>
> Los ejemplos siguientes utilizan el nombre de usuario de Amazon Linux `ec2-user`. Es posible que necesite sustituirlo por un nombre de usuario diferente, como `ubuntu` para las instancias de Ubuntu.

```
[ec2-user ~]$ cp .ssh/authorized_keys /mnt/tempvol/home/ec2-user/.ssh/
authorized_keys
```

Si esta copia funciona correctamente, puede proceder al paso siguiente.

(Opcional) De lo contrario, si no tiene permiso para editar archivos en `/mnt/tempvol`, debe actualizar el archivo mediante el comando sudo y, a continuación, comprobar los permisos del archivo para asegurarse de que podrá iniciar sesión en la instancia original. Use el siguiente comando para comprobar los permisos del archivo.

```
[ec2-user ~]$ sudo ls -l /mnt/tempvol/home/ec2-user/.ssh
total 4
-rw------- 1 222 500 398 Sep 13 22:54 authorized_keys
```

En el resultado de este ejemplo, *222* es el ID de usuario y *500* es el ID de grupo. A continuación, utilice el comando sudo para volver a ejecutar el comando de copia que produjo un error.

```
[ec2-user ~]$ sudo cp .ssh/authorized_keys /mnt/tempvol/home/ec2-user/.ssh/
authorized_keys
```

Ejecute el siguiente comando de nuevo para determinar si los permisos han cambiado.

```
[ec2-user ~]$ sudo ls -l /mnt/tempvol/home/ec2-user/.ssh
```

Si el ID de usuario y el ID de grupo han cambiado, use el siguiente comando para restaurarlos.

```
[ec2-user ~]$ sudo chown 222:500 /mnt/tempvol/home/ec2-user/.ssh/authorized_keys
```

Paso 7: Desmontar y desconectar el volumen original de la instancia temporal y volver a asociarlo a la instancia original

1. Desde la instancia temporal, desmonte el volumen que adjuntó para que pueda volver a adjuntarlo a la instancia original. Por ejemplo, utilice el siguiente comando para desmontar el volumen en `/mnt/tempvol`.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo umount /mnt/tempvol
   ```

2. Desconecte el volumen de la instancia temporal (lo desmontó en el paso anterior): en la consola de Amazon EC2 elija Volúmenes en el panel de navegación, seleccione el volumen raíz de la instancia original (tomó nota del ID del volumen en un paso anterior), elija Acciones, Desconectar volumen y, luego, Desconectar. Espere a que el estado del volumen cambie a `available`. (Es posible que necesite seleccionar el icono Refresh (Actualizar)).
3. Vuelva a conectar el volumen a la instancia original: con el volumen seleccionado, elija Actions (Acciones), Attach Volume (Adjuntar volumen). Seleccione el ID de la instancia original, especifique el nombre de dispositivo que anotó anteriormente en el paso 2 para el adjunto del volumen raíz original (`/dev/sda1` o `/dev/xvda`) y, a continuación, elija Adjuntar volumen.

   > **Important**
   >
   > Si no especifica el mismo nombre de dispositivo que el de la asociación original, no podrá comenzar la instancia original. Amazon EC2 espera que el volumen raíz sea `sda1` o `/dev/xvda`.

Paso 8: Conectarse a la instancia original utilizando el nuevo par de claves

Seleccione la instancia original y elija Instance state (Estado de la instancia) y Start instance (Iniciar instancia). Cuando la instancia pase a estado `running`, puede conectarse a ella utilizando el archivo de clave privada para su nuevo par de claves.

> **Note**
>
> Si el nombre de su nuevo par de claves y del archivo de clave privada correspondiente es diferente al del par de claves original, asegúrese de especificar el nombre del nuevo archivo de clave privada al conectarse a la instancia.

Paso 9: Limpieza

(Opcional) Puede terminar la instancia temporal cuando no vaya a utilizarla más. Seleccione la instancia temporal y elija Estado de la instancia y Terminar (eliminar) instancia.

Solución de problemas de las instancias de Amazon EC2 para Linux con comprobaciones de estado no superadas

La siguiente información puede ayudarlo a solucionar problemas si la instancia de Linux no supera una comprobación de estado. Determine en primer lugar si las aplicaciones muestran algún problema. Si descubre que la instancia no ejecuta sus aplicaciones según lo previsto, revise la información de comprobación de estado y los registros del sistema.

Para ver ejemplos de problemas que pueden provocar errores en las comprobaciones de estado, consulte Comprobaciones de estado de las instancias de Amazon EC2.

Contenido

- Revisar información de comprobación de estado
- Recuperación de los registros del sistema
- Solucionar errores del registro del sistema en instancias de Linux
- Out of memory: kill process
- ERROR: mmu_update failed (Memory management update failed)
- Error de E/S (error del dispositivo de bloques)
- I/O ERROR: neither local nor remote disk (Broken distributed block device)
- request_module: runaway loop modprobe (Looping legacy kernel modprobe on older Linux versions)
- "FATAL: kernel too old" and "fsck: No such file or directory while trying to open /dev" (Kernel and AMI mismatch)
- "FATAL: Could not load /lib/modules" o "BusyBox" (Missing kernel modules)
- ERROR Invalid kernel (EC2 incompatible kernel)
- fsck: No such file or directory while trying to open... (File system not found)
- General error mounting filesystems (Failed mount) (Error general al montar los sistemas de archivos (no se pudieron montar))

- VFS: Unable to mount root fs on unknown-block (Root filesystem mismatch)
- Error: Unable to determine major/minor number of root device... (Root file system/device mismatch)
- XENBUS: Device with no driver...
- ... days without being checked, check forced (File system check required)
- fsck died with exit status... (Missing device)
- Símbolo de sistema GRUB (grubdom>)
- Bringing up interface eth0: Device eth0 has different MAC address than expected, ignoring. (dirección MAC no modificable)
- Unable to load SELinux Policy. Machine is in enforcing mode. Halting now. (SELinux misconfiguration)
- XENBUS: Timeout connecting to devices (Xenbus timeout)

Revisar información de comprobación de estado

Para investigar las instancias en mal estado con la consola de Amazon EC2

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Instancias y seleccione la instancia.
3. Seleccione la pestaña Estado y alarmas para ver los resultados individuales de todas las comprobaciones de estado del sistema, las comprobaciones de estado de las instancias y las comprobaciones de estado del EBS adjunto.

Si se produce un error al comprobar un estado, intente con alguna de las siguientes opciones:

- Cree una alarma para recuperar la instancia en respuesta a la comprobación de estado fallida. Para obtener más información, consulte Crear alarmas que detienen, terminan, reinician o recuperan una instancia.
- (Comprobaciones de estado de las instancias) Si ha cambiado el tipo de instancia a una instancia basada en Nitro, no se superan las comprobaciones de estado si ha migrado desde una instancia que no tiene los controladores ENA y NVMe necesarios. Para obtener más información, consulte Compatibilidad para cambiar el tipo de instancia.
- En el caso de una instancia con un volumen raíz de EBS, deténgala y reiníciela. Para obtener más información, consulte Detención e iniciación de una instancia de Amazon EC2.

- En el caso de una instancia con un volumen raíz del almacén de instancias, finalice la instancia e inicie una instancia de sustitución. Para obtener más información, consulte Terminación de las instancias de Amazon EC2.
- Espere a que Amazon EC2 resuelva el problema.
- Póngase en contacto con Soporte o publique su problema en AWS Re:Post.
- Si su instancia se encuentra en un grupo de escalado automático:
  - (Comprobaciones del estado del sistema y comprobaciones del estado de las instancias) De forma predeterminada, Amazon EC2 Auto Scaling lanza automáticamente una instancia de sustitución. Para obtener más información, consulte Comprobaciones de estado para instancias en un grupo de escalado automático en la Guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling.
  - (Comprobaciones de estado del EBS adjunto) Debe configurar Amazon EC2 Auto Scaling para lanzar automáticamente una instancia de sustitución. Para obtener más información, consulte Monitor and replace Auto Scaling instances with impaired Amazon EBS volumes en la Guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling.
- Recupere el registro del sistema y busque errores. Para obtener más información, consulte Recuperación de los registros del sistema.

Recuperación de los registros del sistema

Si la comprobación de estado de la instancia da error, puede reiniciar la instancia y recuperar los registros del sistema. Los registros pueden revelar un error que puede ayudarlo a solucionar el problema. La reinicialización elimina la información innecesaria de los registros.

Para reiniciar una instancia y recuperar el registro del sistema

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Instances (instancias) y seleccione la instancia.
3. Elija Instance state (Estado de la instancia) y Reboot intance (Reiniciar instancia). Se puede tardar unos minutos en reiniciar la instancia.
4. Verifique que el problema persiste, ya que en algunos casos, el reinicio puede solucionarlo.
5. Cuando la instancia esté en el estado `running`, elija Actions (Acciones), Monitor and troubleshoot (Monitoreo y solución de problemas), Get system log (Obtener registro del sistema).
6. Revise el registro que aparece en la pantalla y use la lista enunciados de errores conocidos del registro del sistema para solventar el problema.

7. Si el problema persiste, puede publicarlo en AWS re:Post.

Solucionar errores del registro del sistema en instancias de Linux

En las instancias de Linux que han dado error en la comprobación de estado, como la prueba accesibilidad de la instancia, compruebe que ha seguido los pasos anteriores para recuperar el registro del sistema. La lista siguiente incluye algunos errores habituales del sistema y sugiere acciones que se pueden tomar para solucionarlos.

Errores de memoria

- Out of memory: kill process
- ERROR: mmu_update failed (Memory management update failed)

Errores de dispositivo

- Error de E/S (error del dispositivo de bloques)
- I/O ERROR: neither local nor remote disk (Broken distributed block device)

Errores del Kernel

- request_module: runaway loop modprobe (Looping legacy kernel modprobe on older Linux versions)
- "FATAL: kernel too old" and "fsck: No such file or directory while trying to open /dev" (Kernel and AMI mismatch)
- "FATAL: Could not load /lib/modules" o "BusyBox" (Missing kernel modules)
- ERROR Invalid kernel (EC2 incompatible kernel)

Errores del sistema de archivos

- fsck: No such file or directory while trying to open... (File system not found)
- General error mounting filesystems (Failed mount) (Error general al montar los sistemas de archivos (no se pudieron montar))
- VFS: Unable to mount root fs on unknown-block (Root filesystem mismatch)
- Error: Unable to determine major/minor number of root device... (Root file system/device mismatch)

- XENBUS: Device with no driver...
- ... days without being checked, check forced (File system check required)
- fsck died with exit status... (Missing device)

Errores del sistema operativo

- Símbolo de sistema GRUB (grubdom>)
- Bringing up interface eth0: Device eth0 has different MAC address than expected, ignoring. (dirección MAC no modificable)
- Unable to load SELinux Policy. Machine is in enforcing mode. Halting now. (SELinux misconfiguration)
- XENBUS: Timeout connecting to devices (Xenbus timeout)

Out of memory: kill process

Un error de falta de memoria viene indicado en una entrada del registro del sistema similar a la siguiente.

```
[115879.769795] Out of memory: kill process 20273 (httpd) score 1285879
or a child
[115879.769795] Killed process 1917 (php-cgi) vsz:467184kB, anon-
rss:101196kB, file-rss:204kB
```

Causa posible

Memoria agotada

Acciones sugeridas

Para cada tipo de instancia	Haga lo siguiente
Respaldada por Amazon EBS	Aplique alguna de las siguientes acciones: • Detenga la instancia y modifíquela para usar un tipo de instancia diferente, y vuelva a iniciarla. Por ejemplo, un tipo de instancia mayor u optimizada para memoria.

Para cada tipo de instancia	Haga lo siguiente
	• Reinicie la instancia para devolverla a un estado no deteriorado. Es probable que el problema vuelva a producirse a menos que cambie el tipo de instancia.
Con respaldo en el almacén de instancias	Aplique alguna de las siguientes acciones: • Finalice la instancia y lance una nueva especificando un tipo de instancia distinto. Por ejemplo, un tipo de instancia mayor u optimizada para memoria. • Reinicie la instancia para devolverla a un estado no deteriorado. Es probable que el problema vuelva a producirse a menos que cambie el tipo de instancia.

ERROR: mmu_update failed (Memory management update failed)

Los errores de actualización de administración de memoria se indican con una entrada de registro similar a la siguiente:

```
...
Press `ESC' to enter the menu... 0   [H[J  Booting 'Amazon Linux 2011.09
 (2.6.35.14-95.38.amzn1.i686)'


root (hd0)

 Filesystem type is ext2fs, using whole disk

kernel /boot/vmlinuz-2.6.35.14-95.38.amzn1.i686 root=LABEL=/ console=hvc0 LANG=

en_US.UTF-8 KEYTABLE=us

initrd /boot/initramfs-2.6.35.14-95.38.amzn1.i686.img

ERROR: mmu_update failed with rc=-22
```

Causa posible

Problema con Amazon Linux

Acción sugerida

Publique la incidencia en AWS re:Post o contacte Soporte.

Error de E/S (error del dispositivo de bloques)

Un error de entrada/salida viene indicado en una entrada del registro del sistema similar al ejemplo siguiente:

```
[9943662.053217] end_request: I/O error, dev sde, sector 52428288
[9943664.191262] end_request: I/O error, dev sde, sector 52428168
[9943664.191285] Buffer I/O error on device md0, logical block 209713024
[9943664.191297] Buffer I/O error on device md0, logical block 209713025
[9943664.191304] Buffer I/O error on device md0, logical block 209713026
[9943664.191310] Buffer I/O error on device md0, logical block 209713027
[9943664.191317] Buffer I/O error on device md0, logical block 209713028
[9943664.191324] Buffer I/O error on device md0, logical block 209713029
[9943664.191332] Buffer I/O error on device md0, logical block 209713030
[9943664.191339] Buffer I/O error on device md0, logical block 209713031
[9943664.191581] end_request: I/O error, dev sde, sector 52428280
[9943664.191590] Buffer I/O error on device md0, logical block 209713136
[9943664.191597] Buffer I/O error on device md0, logical block 209713137
[9943664.191767] end_request: I/O error, dev sde, sector 52428288
[9943664.191970] end_request: I/O error, dev sde, sector 52428288
[9943664.192143] end_request: I/O error, dev sde, sector 52428288
[9943664.192949] end_request: I/O error, dev sde, sector 52428288
[9943664.193112] end_request: I/O error, dev sde, sector 52428288
[9943664.193266] end_request: I/O error, dev sde, sector 52428288
...
```

Causas posibles

Tipo de instancia	Causa posible
Respaldada por Amazon EBS	Un volumen de Amazon EBS con errores
Con respaldo en el almacén de instancias	Una unidad física fallida

Acciones sugeridas

Para cada tipo de instancia	Haga lo siguiente
Respaldada por Amazon EBS	Use el procedimiento siguiente: 1. Detenga la instancia. 2. Retire el volumen. 3. Intente recuperar el volumen. **Note** Es una práctica recomendada tomar una instantánea de los volúmenes de Amazon EBS con frecuencia. Esto reduce de manera significativa el riesgo de pérdida de datos como resultado de un error. 4. Vuelva a adjuntar el volumen a la instancia. 5. Inicie la instancia.
Con respaldo en el almacén de instancias	Finalice la instancia y lance una nueva. **Note** No se pueden recuperar los datos. Recupere a partir de las copias de seguridad. **Note** Es una práctica recomendada usar Amazon S3 o Amazon EBS para crear copias de seguridad. Los volúmenes con almacén de instancias se vinculan

Para cada tipo de instancia	Haga lo siguiente
	directamente con errores de host único y de disco único.

I/O ERROR: neither local nor remote disk (Broken distributed block device)

Un error de entrada/salida en el dispositivo viene indicado en una entrada del registro del sistema similar al ejemplo siguiente:

```
...
block drbd1: Local IO failed in request_timer_fn. Detaching...

Aborting journal on device drbd1-8.

block drbd1: IO ERROR: neither local nor remote disk

Buffer I/O error on device drbd1, logical block 557056

lost page write due to I/O error on drbd1

JBD2: I/O error detected when updating journal superblock for drbd1-8.
```

Causas posibles

Tipo de instancia	Causa posible
Respaldada por Amazon EBS	Un volumen de Amazon EBS con errores
Con respaldo en el almacén de instancias	Una unidad física fallida

Acción sugerida

Finalice la instancia y lance una nueva.

En el caso de una instancia respaldada por Amazon EBS, puede recuperar los datos desde una instantánea reciente creando una imagen de esta. Cualquier dato agregado después de tomar la instantánea no se recuperará.

request_module: runaway loop modprobe (Looping legacy kernel modprobe on older Linux versions)

Este problema viene indicado por una entrada de registro del sistema similar a la siguiente. El uso de un kernel de Linux antiguo o inestable (por ejemplo, 2.6.16-xenU) puede provocar un problema de bucle infinito en el inicio.

```
Linux version 2.6.16-xenU (builder@xenbat.amazonsa) (gcc version 4.0.1
20050727 (Red Hat 4.0.1-5)) #1 SMP Mon May 28 03:41:49 SAST 2007

BIOS-provided physical RAM map:

 Xen: 0000000000000000 - 0000000026700000 (usable)

0MB HIGHMEM available.
...

request_module: runaway loop modprobe binfmt-464c

request_module: runaway loop modprobe binfmt-464c

request_module: runaway loop modprobe binfmt-464c

request_module: runaway loop modprobe binfmt-464c

request_module: runaway loop modprobe binfmt-464c
```

Acciones sugeridas

Para cada tipo de instancia	Haga lo siguiente
Respaldada por Amazon EBS	Use un kernel más reciente, bien basado en GRUB o estático, con una de las opciones siguientes: Opción 1: finalice la instancia y lance una nueva especificando los parámetros `-kernel` y `-ramdisk`. Opción 2:

Para cada tipo de instancia	Haga lo siguiente
	1. Detenga la instancia. 2. Modifique el kernel y los atributos ramdisk para usar el kernel nuevo. 3. Inicie la instancia.
Con respaldo en el almacén de instancias	Finalice la instancia y lance una nueva especificando los parámetros `-kernel` y `-ramdisk`.

"FATAL: kernel too old" and "fsck: No such file or directory while trying to open /dev" (Kernel and AMI mismatch)

Este problema viene indicado por una entrada de registro del sistema similar a la siguiente.

```
Linux version 2.6.16.33-xenU (root@dom0-0-50-45-1-a4-ee.z-2.aes0.internal)
(gcc version 4.1.1 20070105 (Red Hat 4.1.1-52)) #2 SMP Wed Aug 15 17:27:36 SAST 2007
...
FATAL: kernel too old
Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!
```

Causas posibles

Kernel y espacio de usuario incompatibles

Acciones sugeridas

Para cada tipo de instancia	Haga lo siguiente
Respaldada por Amazon EBS	Use el procedimiento siguiente: 1. Detenga la instancia. 2. Modifique la configuración para usar un nuevo kernel. 3. Inicie la instancia.
Con respaldo en el almacén de instancias	Use el procedimiento siguiente:

Para cada tipo de instancia	Haga lo siguiente
	1. Cree una AMI que use un kernel más reciente. 2. Finalice la instancia. 3. Inicie una nueva instancia desde la AMI que ha creado.

"FATAL: Could not load /lib/modules" o "BusyBox" (Missing kernel modules)

Este problema viene indicado por una entrada de registro del sistema similar a la siguiente.

```
[    0.370415] Freeing unused kernel memory: 1716k freed
Loading, please wait...
WARNING: Couldn't open directory /lib/modules/2.6.34-4-virtual: No such file or
 directory
FATAL: Could not open /lib/modules/2.6.34-4-virtual/modules.dep.temp for writing: No
 such file or directory
FATAL: Could not load /lib/modules/2.6.34-4-virtual/modules.dep: No such file or
 directory
Couldn't get a file descriptor referring to the console
Begin: Loading essential drivers... ...
FATAL: Could not load /lib/modules/2.6.34-4-virtual/modules.dep: No such file or
 directory
FATAL: Could not load /lib/modules/2.6.34-4-virtual/modules.dep: No such file or
 directory
Done.
Begin: Running /scripts/init-premount ...
Done.
Begin: Mounting root file system... ...
Begin: Running /scripts/local-top ...
Done.
Begin: Waiting for root file system... ...
Done.
Gave up waiting for root device.  Common problems:
 - Boot args (cat /proc/cmdline)
   - Check rootdelay= (did the system wait long enough?)
   - Check root= (did the system wait for the right device?)
 - Missing modules (cat /proc/modules; ls /dev)
FATAL: Could not load /lib/modules/2.6.34-4-virtual/modules.dep: No such file or
 directory
```

```
FATAL: Could not load /lib/modules/2.6.34-4-virtual/modules.dep: No such file or
 directory
ALERT! /dev/sda1 does not exist. Dropping to a shell!


BusyBox v1.13.3 (Ubuntu 1:1.13.3-1ubuntu5) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

(initramfs)
```

Causas posibles

Este problema puede deberse a una o varias de las siguientes causas:

- Falta ramdisk
- Faltan los módulos correctos de ramdisk
- El volumen raíz de Amazon EBS no está correctamente adjuntado como `/dev/sda1`

Acciones sugeridas

Para cada tipo de instancia	Haga lo siguiente
Respaldada por Amazon EBS	Use el procedimiento siguiente: 1. Seleccione el ramdisk corregido para el volumen Amazon EBS. 2. Detenga la instancia. 3. Separe el volumen y arréglelo. 4. Adjunte el volumen a la instancia. 5. Inicie la instancia. 6. Modifique la AMI para usar el ramdisk corregido.
Con respaldo en el almacén de instancias	Use el procedimiento siguiente: 1. Finalice la instancia y lance una nueva con el ramdisk correcto.

Para cada tipo de instancia	Haga lo siguiente
	2. Cree una nueva AMI con el ramdisk correcto.

ERROR Invalid kernel (EC2 incompatible kernel)

Este problema viene indicado por una entrada de registro del sistema similar a la siguiente.

```
...
root (hd0)

 Filesystem type is ext2fs, using whole disk

kernel /vmlinuz root=/dev/sda1 ro

initrd /initrd.img

ERROR Invalid kernel: elf_xen_note_check: ERROR: Will only load images
built for the generic loader or Linux images
xc_dom_parse_image returned -1

Error 9: Unknown boot failure

  Booting 'Fallback'

root (hd0)

 Filesystem type is ext2fs, using whole disk

kernel /vmlinuz.old root=/dev/sda1 ro

Error 15: File not found
```

Causas posibles

Esto puede deberse a uno o a ambos de los problemas siguientes:

- El kernel proporcionado no es compatible con GRUB
- No existe kernel alternativo

Acciones sugeridas

Para cada tipo de instancia	Haga lo siguiente
Respaldada por Amazon EBS	Use el procedimiento siguiente: 1. Detenga la instancia. 2. Remplácelo con un kernel en funcionam iento. 3. Instale un kernel alternativo. 4. Modifique la AMI corrigiendo el kernel.
Con respaldo en el almacén de instancias	Use el procedimiento siguiente: 1. Finalice la instancia y lance una nueva con el kernel correcto. 2. Cree una AMI con el kernel correcto. 3. (Opcional) Busque asistencia técnica para la recuperación de datos a través de Soporte.

fsck: No such file or directory while trying to open... (File system not found)

Este problema viene indicado por una entrada de registro del sistema similar a la siguiente.

```
  Welcome to Fedora
  Press 'I' to enter interactive startup.
Setting clock : Wed Oct 26 05:52:05 EDT 2011 [  OK  ]

Starting udev: [  OK  ]

Setting hostname localhost:  [  OK  ]

No devices found
Setting up Logical Volume Management: File descriptor 7 left open
  No volume groups found
[  OK  ]

Checking filesystems
```

```
Checking all file systems.
[/sbin/fsck.ext3 (1) -- /] fsck.ext3 -a /dev/sda1
/dev/sda1: clean, 82081/1310720 files, 2141116/2621440 blocks
[/sbin/fsck.ext3 (1) -- /mnt/dbbackups] fsck.ext3 -a /dev/sdh
fsck.ext3: No such file or directory while trying to open /dev/sdh

/dev/sdh:
The superblock could not be read or does not describe a correct ext2
filesystem.  If the device is valid and it really contains an ext2
filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock
is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock:
    e2fsck -b 8193 <device>

[FAILED]


*** An error occurred during the file system check.
*** Dropping you to a shell; the system will reboot
*** when you leave the shell.
Give root password for maintenance
(or type Control-D to continue):
```

Causas posibles

- Hay un error en las definiciones del sistema de archivos de ramdisk /etc/fstab
- Definiciones del sistema de archivos mal configuradas en /etc/fstab
- Falta la unidad o da error

Acciones sugeridas

Para cada tipo de instancia	Haga lo siguiente
Respaldada por Amazon EBS	Use el procedimiento siguiente: 1. Detenga la instancia, separe el volumen raíz, repare o modifique el volumen, adjunte el volumen a la instancia e inicie la instancia. 2. Corrija ramdisk para incluir /etc/fstab modificado (si procede).

Para cada tipo de instancia	Haga lo siguiente
	3. Modifique la AMI para usar un ramdisk más reciente. El sexto campo de fstab define los requisitos de disponibilidad del montaje: un valor distinto de cero implica que se hará un fsck en dicho volumen y debe ser correcto. El uso de este campo puede ser problemático en Amazon EC2 porque un error genera, por lo general, una pregunta interactiva en la consola que no está disponible actualmente en Amazon EC2. Tenga precaución con esta característica y lea la página de Linux man sobre fstab.
Con respaldo en el almacén de instancias	Use el procedimiento siguiente: 1. Finalice la instancia y lance una nueva. 2. Separe los volúmenes errantes de Amazon EBS y reinicie la instancia. 3. (Opcional) Busque asistencia técnica para la recuperación de datos a través de Soporte.

General error mounting filesystems (Failed mount) (Error general al montar los sistemas de archivos (no se pudieron montar))

Este problema viene indicado por una entrada de registro del sistema similar a la siguiente.

```
Loading xenblk.ko module
xen-vbd: registered block device major 8

Loading ehci-hcd.ko module
Loading ohci-hcd.ko module
Loading uhci-hcd.ko module
USB Universal Host Controller Interface driver v3.0
```

```
Loading mbcache.ko module
Loading jbd.ko module
Loading ext3.ko module
Creating root device.
Mounting root filesystem.
kjournald starting.  Commit interval 5 seconds

EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.

Setting up other filesystems.
Setting up new root fs
no fstab.sys, mounting internal defaults
Switching to new root and running init.
unmounting old /dev
unmounting old /proc
unmounting old /sys
mountall:/proc: unable to mount: Device or resource busy
mountall:/proc/self/mountinfo: No such file or directory
mountall: root filesystem isn't mounted
init: mountall main process (221) terminated with status 1

General error mounting filesystems.
A maintenance shell will now be started.
CONTROL-D will terminate this shell and re-try.
Press enter for maintenance
(or type Control-D to continue):
```

Causas posibles

Tipo de instancia	Causa posible
Respaldada por Amazon EBS	• Volumen de Amazon EBS separado o con errores. • Sistema de archivos dañado. • Combinación de ramdisk y AMI errónea (por ejemplo, ramdisk Debian con AMI SUSE).
Con respaldo en el almacén de instancias	• Una unidad fallida. • Un sistema de archivos dañado.

Tipo de instancia	Causa posible
	• Una combinación de ramdisk y AMI errónea (por ejemplo, ramdisk Debian con SUSE AMI).

Acciones sugeridas

Para cada tipo de instancia	Haga lo siguiente
Respaldada por Amazon EBS	Use el procedimiento siguiente: 1. Detenga la instancia. 2. Separe el volumen raíz. 3. Adjunte el volumen raíz a una instancia conocida activa. 4. Ejecute una comprobación del sistema de archivos (fsck –a /dev/...). 5. Corrija los posibles errores. 6. Separe el volumen de la instancia conocida activa. 7. Adjunte el volumen a la instancia detenida. 8. Inicie la instancia. 9. Vuelva a comprobar el estado de la instancia .
Con respaldo en el almacén de instancias	Pruebe con una de las siguientes acciones: • Inicie una nueva instancia. • (Opcional) Busque asistencia técnica para la recuperación de datos a través de Soporte.

VFS: Unable to mount root fs on unknown-block (Root filesystem mismatch)

Este problema viene indicado por una entrada de registro del sistema similar a la siguiente.

```
Linux version 2.6.16-xenU (builder@xenbat.amazonsa) (gcc version 4.0.1
 20050727 (Red Hat 4.0.1-5)) #1 SMP Mon May 28 03:41:49 SAST 2007
...
Kernel command line:  root=/dev/sda1 ro 4
...
Registering block device major 8
...
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(8,1)
```

Causas posibles

Tipo de instancia	Causa posible
Respaldada por Amazon EBS	• El dispositivo no se ha adjuntado correctamente. • El dispositivo raíz no se ha adjuntado en el punto correcto. • El sistema de archivos no está en el formato esperado. • Se usa un kernel heredado (por ejemplo, 2.6.16-XenU). • Una reciente actualización del kernel en la instancia (actualización con errores o un error de actualización)
Con respaldo en el almacén de instancias	Error del dispositivo de hardware.

Acciones sugeridas

Para cada tipo de instancia	Haga lo siguiente
Respaldada por Amazon EBS	Aplique alguna de las siguientes acciones: • Detenga y vuelva a iniciar la instancia.

Para cada tipo de instancia	Haga lo siguiente
	• Modifique el volumen raíz para adjuntarlo en el punto correcto de dispositivo, /dev/sda1 en lugar de /dev/sda. • Detenga y modifique para usar el kernel moderno. • Consulte la documentación de la distribución de Linux para saber cuáles son los errores de actualización conocidos. Cambie o vuelva a instalar el kernel.
Con respaldo en el almacén de instancias	Finalice la instancia y lance una nueva usando con un kernel actual.

Error: Unable to determine major/minor number of root device... (Root file system/device mismatch)

Este problema viene indicado por una entrada de registro del sistema similar a la siguiente.

```
...
XENBUS: Device with no driver: device/vif/0
XENBUS: Device with no driver: device/vbd/2048
drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
Initializing network drop monitor service
Freeing unused kernel memory: 508k freed
:: Starting udevd...
done.
:: Running Hook [udev]
:: Triggering uevents...<30>udevd[65]: starting version 173
done.
Waiting 10 seconds for device /dev/xvda1 ...
Root device '/dev/xvda1' doesn't exist. Attempting to create it.
ERROR: Unable to determine major/minor number of root device '/dev/xvda1'.
You are being dropped to a recovery shell
    Type 'exit' to try and continue booting
sh: can't access tty; job control turned off
[ramfs /]#
```

Causas posibles

- Falta la unidad de dispositivo de bloques virtual o está incorrectamente configurada
- Discrepancia en la enumeración del dispositivo (sda versus xvda o sda en lugar de sda1)
- Elección incorrecta del kernel de la instancia

Acciones sugeridas

Para cada tipo de instancia	Haga lo siguiente
Respaldada por Amazon EBS	Use el procedimiento siguiente: 1. Detenga la instancia. 2. Retire el volumen. 3. Corrija el problema de mapeo del dispositivo. 4. Inicie la instancia. 5. Modifique la AMI para abordar los problemas de mapeo del dispositivo.
Con respaldo en el almacén de instancias	Use el procedimiento siguiente: 1. Cree una nueva AMI con la corrección (asigne el dispositivo de bloques correctam ente). 2. Finalice la instancia y lance una nueva desde la AMI que ha creado.

XENBUS: Device with no driver...

Este problema viene indicado por una entrada de registro del sistema similar a la siguiente.

```
XENBUS: Device with no driver: device/vbd/2048
drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
Initializing network drop monitor service
Freeing unused kernel memory: 508k freed
:: Starting udevd...
```

```
done.
:: Running Hook [udev]
:: Triggering uevents...<30>udevd[65]: starting version 173
done.
Waiting 10 seconds for device /dev/xvda1 ...
Root device '/dev/xvda1' doesn't exist. Attempting to create it.
ERROR: Unable to determine major/minor number of root device '/dev/xvda1'.
You are being dropped to a recovery shell
    Type 'exit' to try and continue booting
sh: can't access tty; job control turned off
[ramfs /]#
```

Causas posibles

- Falta la unidad de dispositivo de bloques virtual o está incorrectamente configurada
- Discrepancia en la enumeración del dispositivo (sda frente a xvda)
- Elección incorrecta del kernel de la instancia

Acciones sugeridas

Para cada tipo de instancia	Haga lo siguiente
Respaldada por Amazon EBS	Use el procedimiento siguiente: 1. Detenga la instancia. 2. Retire el volumen. 3. Corrija el problema de mapeo del dispositivo. 4. Inicie la instancia. 5. Modifique la AMI para abordar los problemas de mapeo del dispositivo.
Con respaldo en el almacén de instancias	Use el procedimiento siguiente: 1. Cree una AMI con la corrección adecuada (asigne el dispositivo de bloques correctam ente).

Para cada tipo de instancia	Haga lo siguiente
	2. Finalice la instancia y lance una nueva con la AMI que ha creado.

... days without being checked, check forced (File system check required)

Este problema viene indicado por una entrada de registro del sistema similar a la siguiente.

```
...
Checking filesystems
Checking all file systems.
[/sbin/fsck.ext3 (1) -- /] fsck.ext3 -a /dev/sda1
/dev/sda1 has gone 361 days without being checked, check forced
```

Causas posibles

Terminado el tiempo de comprobación del sistema de archivos; se fuerza una comprobación del sistema de archivos.

Acciones sugeridas

- Espere hasta que finalice la comprobación del sistema de archivos. La comprobación puede llevar mucho tiempo en función del tamaño del sistema de archivos raíz.
- Modifique los sistemas de archivos para quitar el cumplimiento de la comprobación del sistema de archivos (fsck) usando tune2fs o las herramientas adecuadas para el sistema de archivos.

fsck died with exit status... (Missing device)

Este problema viene indicado por una entrada de registro del sistema similar a la siguiente.

```
Cleaning up ifupdown....
Loading kernel modules...done.
...
Activating lvm and md swap...done.
Checking file systems...fsck from util-linux-ng 2.16.2
/sbin/fsck.xfs: /dev/sdh does not exist
fsck died with exit status 8
```

```
[31mfailed (code 8).[39;49m
```

Causas posibles

- Ramdisk busca la unidad que falta
- Forzada la comprobación de la coherencia del sistema de archivos
- Error en la unidad o unidad separada

Acciones sugeridas

Para cada tipo de instancia	Haga lo siguiente
Respaldada por Amazon EBS	Pruebe una o varias de las siguientes opciones para corregir el problema: • Detenga la instancia y adjunte el volumen a una instancia existente en ejecución. • Haga comprobaciones de consistencia manualmente. • Corrija ramdisk para incluir las utilidades relevantes. • Modifique los parámetros de ajuste del sistema de archivos para eliminar los requisitos de consistencia (no se recomiend a).
Con respaldo en el almacén de instancias	Pruebe una o varias de las siguientes opciones para corregir el problema: • Vuelva a empaquetar ramdisk con las herramientas correctas. • Modifique los parámetros de ajuste del sistema de archivos para eliminar los requisitos de consistencia (no se recomiend a). • Finalice la instancia y lance una nueva.

Para cada tipo de instancia	Haga lo siguiente
	• (Opcional) Busque asistencia técnica para la recuperación de datos a través de Soporte.

Símbolo de sistema GRUB (grubdom>)

Este problema viene indicado por una entrada de registro del sistema similar a la siguiente.

```
    GNU GRUB  version 0.97  (629760K lower / 0K upper memory)

       [ Minimal BASH-like line editing is supported.   For

         the   first   word,  TAB  lists  possible  command

         completions.  Anywhere else TAB lists the possible

         completions of a device/filename. ]

grubdom>
```

Causas posibles

Tipo de instancia	Causas posibles
Respaldada por Amazon EBS	• Falta el archivo de configuración de GRUB. • Se ha usado la imagen de GRUB incorrecta, se espera el archivo de configuración de GRUB en una ubicación diferente. • Se ha utilizado un sistema de archivos no compatible para almacenar el archivo de configuración de GRUB (por ejemplo, convertir el sistema de archivos raíz en un tipo que no es compatible con una versión anterior de GRUB).
Con respaldo en el almacén de instancias	• Falta el archivo de configuración de GRUB.

Tipo de instancia	Causas posibles
	• Se ha usado la imagen de GRUB incorrecta, se espera el archivo de configuración de GRUB en una ubicación diferente. • Se ha utilizado un sistema de archivos no compatible para almacenar el archivo de configuración de GRUB (por ejemplo, convertir el sistema de archivos raíz en un tipo que no es compatible con una versión anterior de GRUB).

Acciones sugeridas

Para cada tipo de instancia	Haga lo siguiente
Respaldada por Amazon EBS	Opción 1: Modifique la AMI y vuelva a iniciar la instancia: 1. Modifique la AMI de origen para crear un archivo de configuración de GRUB en la ubicación estándar (/boot/grub/menu.lst). 2. Verifique que la versión de GRUB admite el tipo de sistema de archivos subyacente y actualice GRUB si es necesario. 3. Elija la imagen de GRUB adecuada, (unidad hd0-1st o unidad hd00 – 1st, 1ª partición). 4. Finalice la instancia y lance una nueva con la AMI que ha creado. Opción 2: Corrija la instancia existente: 1. Detenga la instancia. 2. Separe el sistema de archivos raíz.

Para cada tipo de instancia	Haga lo siguiente
	3. Adjunte el sistema de archivos raíz a una instancia conocida activa. 4. Monte el sistema de archivos. 5. Cree un archivo de configuración de GRUB. 6. Verifique que la versión de GRUB admite el tipo de sistema de archivos subyacente y actualice GRUB si es necesario. 7. Separe el sistema de archivos. 8. Adjúntelo a la instancia original. 9. Modifique el atributo de kernel para usar la imagen de GRUB adecuada (1er disco o 1ª partición del 1er disco). 10. Inicie la instancia.

Para cada tipo de instancia	Haga lo siguiente
Con respaldo en el almacén de instancias	Opción 1: Modifique la AMI y vuelva a iniciar la instancia: 1. Cree la nueva AMI con un archivo de configuración de GRUB en la ubicación estándar (/boot/grub/menu.lst). 2. Elija la imagen de GRUB adecuada, (unidad hd0-1st o unidad hd00 – 1st, 1ª partición). 3. Verifique que la versión de GRUB admite el tipo de sistema de archivos subyacente y actualice GRUB si es necesario. 4. Finalice la instancia y lance una nueva con la AMI que ha creado. Opción 2: finalice la instancia y lance una nueva especificando el kernel correcto. **Note** Para recuperar los datos de la instancia existente, contáctese con Soporte.

Bringing up interface eth0: Device eth0 has different MAC address than expected, ignoring. (dirección MAC no modificable)

Este problema viene indicado por una entrada de registro del sistema similar a la siguiente.

```
...
Bringing up loopback interface:  [  OK  ]

Bringing up interface eth0:  Device eth0 has different MAC address than expected,
 ignoring.
[FAILED]
```

```
Starting auditd: [  OK  ]
```

Causas posibles

Hay una MAC de interfaz codificada de forma rígida en la configuración de la AMI.

Acciones sugeridas

Para cada tipo de instancia	Haga lo siguiente
Respaldada por Amazon EBS	Aplique alguna de las siguientes acciones: • Modifique la AMI para quitar la codificación rígida y vuelva a iniciar la instancia. • Modifique la instancia para quitar la dirección MAC codificada de forma rígida. O BIEN Use el procedimiento siguiente: 1. Detenga la instancia. 2. Separe el volumen raíz. 3. Adjunte el volumen a otra instancia y modifique el volumen para quitar la dirección MAC codificada de forma rígida. 4. Adjunte el volumen a la instancia original. 5. Inicie la instancia.
Con respaldo en el almacén de instancias	Aplique alguna de las siguientes acciones: • Modifique la instancia para quitar la dirección MAC codificada de forma rígida. • Finalice la instancia y lance una nueva.

Unable to load SELinux Policy. Machine is in enforcing mode. Halting now. (SELinux misconfiguration)

Este problema viene indicado por una entrada de registro del sistema similar a la siguiente.

```
audit(1313445102.626:2): enforcing=1 old_enforcing=0 auid=4294967295
Unable to load SELinux Policy. Machine is in enforcing mode. Halting now.
Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!
```

Causas posibles

SELinux se ha habilitado con error:

- El kernel proporcionado no es compatible con GRUB
- No existe kernel alternativo

Acciones sugeridas

Para cada tipo de instancia	Haga lo siguiente
Respaldada por Amazon EBS	Use el procedimiento siguiente: 1. Detenga la instancia fallida. 2. Separe el volumen raíz de la instancia fallida. 3. Adjunte el volumen raíz a otra instancia en ejecución de Linux (referida posteriormente como una instancia de recuperación). 4. Conéctese a la instancia de recuperación y monte el volumen raíz en la instancia fallida. 5. Deshabilite SELinux en el volumen raíz montado. Este proceso varía entre las distribuciones de Linux; para obtener más información, consulte la documentación específica del sistema operativo.

Para cada tipo de instancia	Haga lo siguiente
	Note En algunos sistemas, SELinux se deshabilita estableciendo `SELINUX=disabled` en el archivo `/mount_point /etc/sysconfig/selinux`, donde *mount_point* es la ubicación de la instancia de recuperación en la que montó el volumen. 6. Desmonte y separe el volumen raíz de la instancia de recuperación y vuelva a adjuntarlo a la instancia original. 7. Inicie la instancia.
Con respaldo en el almacén de instancias	Use el procedimiento siguiente: 1. Finalice la instancia y lance una nueva. 2. (Opcional) Busque asistencia técnica para la recuperación de datos a través de Soporte.

XENBUS: Timeout connecting to devices (Xenbus timeout)

Este problema viene indicado por una entrada de registro del sistema similar a la siguiente.

```
Linux version 2.6.16-xenU (builder@xenbat.amazonsa) (gcc version 4.0.1
20050727 (Red Hat 4.0.1-5)) #1 SMP Mon May 28 03:41:49 SAST 2007
...
XENBUS: Timeout connecting to devices!
...
Kernel panic - not syncing: No init found.  Try passing init= option to kernel.
```

Causas posibles

- El dispositivo de bloques no está conectado a la instancia
- Esta instancia usa un kernel de instancias antiguo

Acciones sugeridas

Para cada tipo de instancia	Haga lo siguiente
Respaldada por Amazon EBS	Aplique alguna de las siguientes acciones: • Modifique la AMI y la instancia para usar un kernel moderno y volver a iniciar la instancia. • Reinicie la instancia.
Con respaldo en el almacén de instancias	Aplique alguna de las siguientes acciones: • Finalice la instancia. • Modifique la AMI para usar un kernel moderno y lance una nueva instancia usando con esta AMI.

Solución de los problemas de arranque de una instancia de Amazon EC2 para Linux desde un volumen incorrecto

En algunas situaciones, un volumen que no es el volumen adjunto a `/dev/xvda` o `/dev/sda` se convierte en el volumen raíz de la instancia de Linux. Esto puede suceder cuando se ha adjuntado el volumen raíz de otra instancia o un volumen creado a partir de una instantánea de un volumen raíz, a una instancia que ya tiene un volumen raíz.

Esto sucede por el funcionamiento de ramdisk inicial en Linux. Elige el volumen definido como `/` en `/etc/fstab` y, en algunas distribuciones, esto lo determina la etiqueta adjuntada a la partición del volumen. En concreto, `/etc/fstab` tiene un aspecto como el siguiente:

```
LABEL=/ / ext4 defaults,noatime 1 1
tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0
```

```
devpts /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0
sysfs /sys sysfs defaults 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
```

Si comprobara las etiquetas de ambos volúmenes, vería que ambos contienen la etiqueta `/`:

```
[ec2-user ~]$ sudo e2label /dev/xvda1
/
[ec2-user ~]$ sudo e2label /dev/xvdf1
/
```

En este ejemplo, acabaría con `/dev/xvdf1` convirtiéndose en el volumen raíz en que la instancia se inicia después de ejecutar ramdisk inicial, en lugar del volumen `/dev/xvda1` desde el que pretendía iniciarla. Para resolverlo, utilice el mismo comando e2label para cambiar la etiqueta del volumen adjunto desde el que no quiere arrancar.

En algunos casos, se resuelve si especifica un UUID en `/etc/fstab`. Sin embargo, si ambos volúmenes proceden de la misma instantánea o si el secundario se crea a partir de una instantánea del volumen principal, ambos comparten el UUID.

```
[ec2-user ~]$ sudo blkid
/dev/xvda1: LABEL="/" UUID=73947a77-ddbe-4dc7-bd8f-3fe0bc840778 TYPE="ext4"
 PARTLABEL="Linux" PARTUUID=d55925ee-72c8-41e7-b514-7084e28f7334
/dev/xvdf1: LABEL="old/" UUID=73947a77-ddbe-4dc7-bd8f-3fe0bc840778 TYPE="ext4"
 PARTLABEL="Linux" PARTUUID=d55925ee-72c8-41e7-b514-7084e28f7334
```

Para cambiar la etiqueta de un volumen ext4 adjunto

1. Utilice el comando e2label para cambiar la etiqueta del volumen por algo distinto de `/`.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo e2label /dev/xvdf1 old/
   ```

2. Verifique que el volumen tiene la nueva etiqueta

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo e2label /dev/xvdf1
   old/
   ```

Para cambiar la etiqueta de un volumen xfs adjunto

- Utilice el comando xfs_admin para cambiar la etiqueta del volumen por algo distinto de `/`.

```
[ec2-user ~]$ sudo xfs_admin -L old/ /dev/xvdf1
writing all SBs
new label = "old/"
```

Después de cambiar la etiqueta del volumen de la forma indicada, debería poder reiniciar la instancia y conseguir que el ramdisk inicial seleccione el volumen correcto cuando la instancia se inicia.

> **Important**
>
> Si pretende separar el volumen con la nueva etiqueta y devolverlo a otra instancia para que se use como volumen raíz, debe repetir el procedimiento anterior y cambiar la etiqueta del volumen a su valor original. Si no, la otra instancia no arranca porque ramdisk no encuentra el volumen con la etiqueta `/`.

Solución de problemas con la conexión a la instancia de Windows de Amazon EC2

La información y los errores comunes que se presentan a continuación pueden ayudarlo a solucionar problemas relacionados con la conexión a la instancia de Windows.

Problemas de conectividad

- El escritorio remoto no puede conectarse al equipo remoto
- Error al usar el cliente RDP de macOS
- RDP muestra una pantalla negra en lugar del escritorio
- No se puede iniciar sesión de manera remota en una instancia con un usuario que no sea un administrador
- Solución de problemas escritorio remoto mediante AWS Systems Manager
- Habilitación del escritorio remoto en una instancia de EC2 con el registro remoto
- Perdí mi clave privada. ¿Cómo puedo conectarme a mi instancia de Windows?

El escritorio remoto no puede conectarse al equipo remoto

Pruebe lo siguiente para solucionar los problemas de conexión con la instancia:

- Verifique que está usando el nombre de host DNS público correcto. (En la consola de Amazon EC2, seleccione la instancia y compruebe Public DNS (IPv4) (DNS público (IPv4)) en el panel de detalles). Si la instancia está en una VPC y no ve un nombre DNS público, debe habilitar los nombres de host DNS. Para obtener más información, consulte Atributos de DNS para su VPC en la Guía del usuario de Amazon VPC.
- Verifique que la instancia tiene una dirección IPv4 pública. Si no, asocie una dirección IP elástica a su instancia. Para obtener más información, consulte Direcciones IP elásticas.
- Para conectar con la instancia usando una dirección IPv6 pública, compruebe que el equipo local tiene una dirección IPv6 y que está configurada para usar IPv6. Para obtener más información, consulte Configure IPv6 on your instances (Configuración de IPv6 en las instancias) en la Guía del usuario de Amazon VPC.
- Verifique que el grupo de seguridad tiene una regla que permite el acceso RDP en el puerto 3389.
- Si ha copiado la contraseña pero recibe el error `Your credentials did not work`, intente escribirla manualmente cuando se indique. Es posible que faltara un carácter o que hubiera un espacio en blanco extra cuando copió la contraseña.
- Verifique que la instancia ha pasado las comprobaciones de estado. Para obtener más información, consulte Comprobaciones de estado de las instancias de Amazon EC2 y the section called “Comprobaciones de estado no superadas de la instancia de Linux”.
- Verifique que la tabla de ruteo de la subred tiene una ruta que envía todo el tráfico destinado fuera de la VPC al gateway de Internet de la VPC. Para obtener más información, consulta Crear una tabla de enrutamiento personalizada (Gateways de Internet) en la Guía del usuario de Amazon VPC.
- Verifique que Windows Firewall, u otro software de firewall, no está bloqueando el tráfico RDP a la instancia. Recomendamos que deshabilite Windows Firewall y controle el acceso a la instancia usando las reglas del grupo de seguridad. Pruebe una de las siguientes opciones:
  - Utilice AWSSupport-TroubleshootRDP para disable the Windows Firewall profiles using SSM Agent. Esta opción requiere que la instancia esté configurada para AWS Systems Manager.
  - Utilice AWSSupport-ExecuteEC2Rescue.
  - Detenga la instancia, separe el volumen raíz y adjunte el volumen a una instancia temporal como volumen de datos. Conéctese a la instancia temporal y ponga el volumen en línea. Cargue el subárbol del registro desde el volumen de datos. En `HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicyStandardProfile`, establezca `EnableFirewall` en 0. Descargue el

subárbol del registro y luego ponga el volumen fuera de línea. Separe el volumen de la instancia temporal y adjúntelo a la instancia original como volumen raíz. Inicie la instancia original.

- Compruebe que la autenticación de red está deshabilitada en las instancias que no formen parte de un dominio de Active Directory (use AWSSupport-TroubleshootRDP para disable NLA).
- Compruebe que el tipo de inicio del servicio de escritorio remoto (TermService) sea Automático y que el servicio esté iniciado (utilice AWSSupport-TroubleshootRDP para enable and start the RDP service).
- Compruebe que se efectúe la conexión al puerto correcto del protocolo de escritorio remoto, que es el 3389 de forma predeterminada (utilice AWSSupport-TroubleshootRDP para read the current RDP port y change it back to 3389).
- Compruebe que se permitan conexiones al escritorio remoto en la instancia (utilice AWSSupport-TroubleshootRDP para enable Remote Desktop connections).
- Verifique que la contraseña no ha caducado. Si la contraseña ha caducado, puede restablecerla. Para obtener más información, consulte Restablecer la contraseña del administrador de Windows para una instancia de Windows de Amazon EC2.
- Si intenta conectarse mediante un usuario que creó en la instancia y recibe el error `The user cannot connect to the server due to insufficient access privileges`, compruebe que le concedió permiso para iniciar sesión de manera local. Para obtener más información, consulte Concesión de un permiso para iniciar sesión de manera local a un miembro.
- Si intenta más sesiones RDP simultáneas del máximo permitido, la sesión termina con el mensaje `Your Remote Desktop Services session has ended. Another user connected to the remote computer, so your connection was lost.` De manera predeterminada, solo se permiten dos sesiones RDP simultáneas en la instancia.

Error al usar el cliente RDP de macOS

Si se conecta con una instancia de Windows Server mediante el cliente de Conexión de escritorio remoto en el sitio web de Microsoft, es posible que aparezca el siguiente error:

```
Remote Desktop Connection cannot verify the identity of the computer that you want to
 connect to.
```

Descargue la aplicación Escritorio remoto de Microsoft desde la Mac App Store y úsela para conectar con su instancia.

RDP muestra una pantalla negra en lugar del escritorio

Pruebe lo siguiente para resolver este problema:

- Consulte el resultado de la consola si desea información adicional. Para obtener la salida de la consola de la instancia utilizando la consola Amazon EC2, selecciona la instancia, luego selecciona Acciones, luego selecciona Supervisar y solucionar problemas y a continuación selecciona Obtener registro del sistema.
- Verifique que está ejecutando la última versión del cliente RDP.
- Pruebe la configuración predeterminada para el cliente RDP.
- Si usa Conexión de Escritorio Remoto, intente iniciarla con la opción `/admin` como sigue.

```
mstsc /v:instance /admin
```

- Si el servidor ejecuta una aplicación a pantalla completa, es posible que haya dejado de responder. Use Ctrl+Shift+Esc para iniciar el Administrador de tareas de Windows y, después, cierre la aplicación.
- Si el servidor está siendo utilizado en exceso, es posible que haya dejado de responder. Para monitorizar la instancia usando la consola de Amazon EC2, seleccione la instancia y, a continuación, seleccione la pestaña Monitoring (Monitorización). Si necesita cambiar el tipo de instancia por una de mayor tamaño, consulte Cambios de tipos de instancias de Amazon EC2.

No se puede iniciar sesión de manera remota en una instancia con un usuario que no sea un administrador

Si no puede iniciar sesión de manera remota en una instancia de Windows con un usuario que no sea una cuenta de administrador, asegúrese de que le ha concedido permiso para iniciar sesión de manera local. Consulte Grant a user or group the right to log on locally to the domain controllers in the domain.

Solución de problemas escritorio remoto mediante AWS Systems Manager

Puede utilizar AWS Systems Manager para solucionar problemas de conexión a su instancia de Windows mediante RDP.

AWSSupport-TroubleshootRDP

El documento de automatización AWSSupport-TroubleshootRDP permite al usuario comprobar o modificar los ajustes comunes de la instancia de destino que pueden afectar a las conexiones del protocolo de escritorio remoto (RDP), tales como los perfiles de Puerto RDP, Autenticación en el nivel de red (NLA) y Firewall de Windows. De forma predeterminada, el documento lee los valores de estos ajustes y los incluye en la salida.

El documento de automatización AWSSupport-TroubleshootrDP se puede utilizar con instancias EC2, instancias locales y máquinas virtuales (VM) habilitadas para su uso con AWS Systems Manager (instancias administradas). Además, también se puede usar con instancias EC2 para Windows Server que no estén habilitadas para su uso con Systems Manager. Para obtener más información sobre la habilitación de instancias para su uso con AWS Systems Manager, consulte Managed nodes (Nodos administrados) en la Guía del usuario de AWS Systems Manager.

Para solucionar problemas con el documento AWSSupport-TroubleshootRDP

1. Iniciar sesión en la Consola de Systems Manager.
2. Compruebe que se encuentra en la misma región que la instancia deteriorada.
3. En el panel de navegación izquierdo, elija Documents (Documentos).
4. En la pestaña Owned by Amazon (Propiedad de Amazon), ingrese `AWSSupport-TroubleshootRDP` en el campo de búsqueda. Cuando aparezca el documento `AWSSupport-TroubleshootRDP`, selecciónelo.
5. Elija Ejecutar automatización.
6. En Execution Mode (Modo de ejecución), elija Simple execution (Ejecución sencilla).
7. En Input parameters (Parámetros de entrada), InstanceId, active Show interactive instance picker (Mostrar selector de instancias interactivo).
8. Seleccione la instancia Amazon EC2.
9. Revise los ejemplos y elija Execute (Ejecutar).
10. Para monitorear el progreso de la ejecución, observe Execution status (Estado de ejecución) y espere a que cambie de Pending (Pendiente) a Success (Correcta). Expanda Outputs (Resultados) para ver los resultados. Para ver la salida de los pasos individuales, en Executed Steps (Pasos ejecutados), elija un elemento en Step ID (ID de paso).

Ejemplos de AWSSupport-TroubleshootRDP

En los ejemplos siguientes se muestra cómo llevar a cabo tareas de solución de problemas habituales con AWSSupport-TroubleshootRDP. Puede utilizar el comando start-automation-execution de ejemplo de la AWS CLI o el enlace proporcionado en la Consola de administración de AWS.

Example Ejemplo: Comprobar el estado de RDP actual

AWS CLI:

```
aws ssm start-automation-execution --document-name "AWSSupport-TroubleshootRDP" --
parameters "InstanceId=i-1234567890abcdef0, Action=Custom" --region region_code
```

AWS Systems ManagerConsola de :

```
https://console.aws.amazon.com/systems-manager/automation/execute/AWSSupport-
TroubleshootRDP?region=region#documentVersion=$LATEST
```

Example Ejemplo: Deshabilitación del Firewall de Windows

AWS CLI:

```
aws ssm start-automation-execution --document-name "AWSSupport-TroubleshootRDP"
 --parameters "InstanceId=i-1234567890abcdef0, Action=Custom, Firewall=Disable" --
region region_code
```

AWS Systems ManagerConsola de :

```
https://console.aws.amazon.com/systems-manager/automation/execute/AWSSupport-
TroubleshootRDP?region=region_code#documentVersion=$LATEST&Firewall=Disable
```

Example Ejemplo: Deshabilitación de autenticación a nivel de red

AWS CLI:

```
aws ssm start-automation-execution --document-name "AWSSupport-TroubleshootRDP" --
parameters "InstanceId=i-1234567890abcdef0, Action=Custom, NLASettingAction=Disable" --
region region_code
```

AWS Systems ManagerConsola de :

```
https://console.aws.amazon.com/systems-manager/automation/execute/AWSSupport-
TroubleshootRDP?region=region_code#documentVersion
```

Example Ejemplo: Establecimiento del tipo de inicio del servicio de RDP en automático e inicio del servicio RDP

AWS CLI:

```
aws ssm start-automation-execution --document-name "AWSSupport-TroubleshootRDP" --
parameters "InstanceId=i-1234567890abcdef0, Action=Custom, RDPServiceStartupType=Auto,
 RDPServiceAction=Start" --region region_code
```

AWS Systems ManagerConsola de :

```
https://console.aws.amazon.com/systems-manager/automation/execute/
AWSSupport-TroubleshootRDP?region=region_code#documentVersion=
$LATEST&RDPServiceStartupType=Auto&RDPServiceAction=Start
```

Example Ejemplo: Restauración del puerto de RDP predeterminado (3389)

AWS CLI:

```
aws ssm start-automation-execution --document-name "AWSSupport-TroubleshootRDP" --
parameters "InstanceId=i-1234567890abcdef0, Action=Custom, RDPPortAction=Modify" --
region region_code
```

AWS Systems ManagerConsola de :

```
https://console.aws.amazon.com/systems-manager/automation/execute/AWSSupport-
TroubleshootRDP?region=region_code#documentVersion=$LATEST&RDPPortAction=Modify
```

Example Ejemplo: Autorización de conexiones remotas

AWS CLI:

```
aws ssm start-automation-execution --document-name "AWSSupport-TroubleshootRDP" --
parameters "InstanceId=i-1234567890abcdef0, Action=Custom, RemoteConnections=Enable" --
region region_code
```

AWS Systems ManagerConsola de :

```
https://console.aws.amazon.com/systems-manager/automation/execute/AWSSupport-
TroubleshootRDP?region=region_code#documentVersion=$LATEST&RemoteConnections=Enable
```

AWSSupport-ExecuteEC2Rescue

El documento de automatización AWSSupport-ExecuteEC2Rescue utiliza EC2Rescue for Windows Server para realizar automáticamente las tareas de solución de problemas y restauración de la conectividad de la instancia EC2 y de RDP. Para obtener más información, consulte Ejecutar la herramienta EC2Rescue en instancias inaccesibles.

El documento de automatización AWSSupport-ExecuteEC2Rescue requiere detener y volver a iniciar la instancia. La automatización de Systems Manager detiene la instancia y crea una Amazon Machine Image (AMI). Los datos guardados en los volúmenes de almacén de instancias se pierden. La dirección IP pública cambia si no se utiliza una dirección IP elástica. Para obtener más información, consulte Ejecutar la herramienta EC2Rescue en instancias inaccesibles en la Guía del usuario de AWS Systems Manager.

Para solucionar problemas con el documento AWSSupport-ExecuteEC2Rescue

1. Abra la consola de Systems Manager.
2. Compruebe que se encuentra en la misma región que la instancia Amazon EC2 deteriorada.
3. En el panel de navegación, elija Documentos.
4. Busque y seleccione el documento `AWSSupport-ExecuteEC2Rescue` y, a continuación, elija Ejecutar automatización.
5. En Execution Mode (Modo de ejecución), elija Simple execution (Ejecución sencilla).
6. En la sección Input parameters (Parámetros de entrada), en UnreachableInstanceId, especifique el ID de instancia de Amazon EC2 de la instancia inaccesible.
7. (Opcional) En LogDestination, especifique el nombre del bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) si desea recopilar los logs del sistema operativo para usarlos en la solución de problemas de la instancia de Amazon EC2. Los registros se cargan automáticamente en el bucket especificado.
8. Elija Execute (Ejecutar).
9. Para monitorizar el progreso de la ejecución, observe Execution status (Estado de ejecución) y espere a que cambie de Pending (Pendiente) a Success (Correcta). Expanda Outputs (Resultados) para ver los resultados. Para ver la salida de los pasos individuales, en Executed Steps (Pasos ejecutados), elija el Step ID (ID de paso).

Habilitación del escritorio remoto en una instancia de EC2 con el registro remoto

Si el administrador de sesiones de AWS Systems Manager no administra la instancia a la que no se puede obtener acceso, puede utilizar el Registro remoto para habilitar Escritorio remoto.

1. Desde la consola de EC2, detenga la instancia a la que no se puede tener acceso.
2. Desasocie el volumen raíz de la instancia que no es accesible y asócielo a otra instancia accesible en la misma zona de disponibilidad que el volumen de almacenamiento. Si no dispone de una instancia accesible en la misma zona de disponibilidad, lance una. Anote el nombre del dispositivo del volumen raíz de la instancia que no es accesible.
3. En la instancia con acceso, abra Administración de discos. Para ello, ejecute el siguiente comando en una ventana de símbolo del sistema.

   ```
   diskmgmt.msc
   ```

4. Abra el menú contextual (clic con el botón derecho) en el volumen recién asociado que proviene de la instancia que no es accesible y luego seleccione En línea.
5. Abra el Editor del Registro de Windows. Para ello, ejecute el siguiente comando en una ventana de símbolo del sistema.

   ```
   regedit
   ```

6. En el Editor del Registro, elija HKEY_LOCAL_MACHINE y, a continuación, seleccione Archivo, Cargar Hive.
7. Seleccione la unidad del volumen asociado, desplácese hasta `\Windows\System32\config\`, seleccione `SYSTEM` y, a continuación, elija Abrir.
8. En Nombre de clave, escriba un nombre único para el hive y elija Aceptar.
9. Realice una copia de seguridad del hive del Registro antes de realizar cambios en el Registro.

   a. En el Editor del Registro, seleccione el hive que haya cargado: HKEY_LOCAL_MACHINE*your-key-name*.

   b. Elija Archivo>Exportar.

   c. En el cuadro de diálogo Exportar archivo del Registro, elija la ubicación en la que desea guardar la copia de seguridad y, a continuación, escriba un nombre para el archivo de copia de seguridad en el campo Nombre de archivo.

d. Seleccione Save.

10. En el editor del registro, vaya a `HKEY_LOCAL_MACHINE\your key name\ControlSet001\Control\Terminal Server` y luego en el panel de detalles, abra fDenyTSConnections.
11. En el cuadro Editar valor DWORD escriba `0` en el campo Información del valor.
12. Seleccione OK.

> **Note**
>
> Si el valor del campo Información del valor es `1`, la instancia denegará las conexiones de Escritorio remoto. Un valor de `0` permite conexiones de Escritorio remoto.

13. En el Editor del Registro, elija HKEY_LOCAL_MACHINE*your-key-name* y, a continuación, seleccione Archivo, Descargar Hive.
14. Cierre el Editor del Registro y la Administración de discos.
15. Desde la consola de EC2, desasocie el volumen de la instancia accesible y, a continuación, vuelva a asociarlo a la instancia que no es accesible. Al asociar el volumen a la instancia que no es accesible, escriba el nombre el dispositivo que guardó anteriormente en el campo device.
16. Detenga la instancia sin acceso.

Perdí mi clave privada. ¿Cómo puedo conectarme a mi instancia de Windows?

Cuando se conecta a una instancia de Windows recién lanzada, la contraseña de la cuenta de administrador se descifra mediante la clave privada del par de claves que se especificó al lanzar la instancia.

Si pierde la contraseña del administrador y ya no tiene la clave privada, debe restablecer la contraseña o crear una nueva instancia. Para obtener más información, consulte Restablecer la contraseña del administrador de Windows para una instancia de Windows de Amazon EC2. Para ver los pasos para restablecer la contraseña mediante un documento de Systems Manager, consulte Restablecer contraseñas y claves de SSH en instancias EC2 en la Guía del usuario de AWS Systems Manager.

Solución de problemas de inicio de la instancia de Windows de Amazon EC2

A continuación, se ofrecen algunas sugerencias para solucionar problemas con la contraseña y de activación con instancias de Windows de Amazon EC2.

Problemas

- "Password is not available"
- "Password not available yet"
- "Cannot retrieve Windows password"
- "Waiting for the metadata service"
- "Unable to activate Windows"
- "Windows is not genuine (0x80070005)"
- "No Terminal Server License Servers available to provide a license"
- ”Tu organización administra algunas opciones de configuración”

"Password is not available"

Para conectarse a una instancia de Windows mediante el Escritorio remoto, debe especificar una cuenta y una contraseña. Las cuentas y las contraseñas proporcionadas se basan en la AMI que usó al lanzar la instancia. Puede recuperar la contraseña autogenerada para la cuenta de administrador o usar la cuenta y la contraseña que se usaron en la instancia original en la que se creó la AMI.

Puede generar una contraseña para la cuenta de administrador para las instancias lanzadas con una AMI de Windows personalizada. Para generar la contraseña, tendrá que configurar algunos ajustes en el sistema operativo antes de crear la AMI. Para obtener más información, consulte Creación de una AMI basada en Amazon EBS.

Si la instancia de Windows no está configurada para generar una contraseña aleatoria, recibirá el mensaje siguiente cuando recupere la contraseña autogenerada usando la consola:

```
Password is not available.
The instance was launched from a custom AMI, or the default password has changed. A
password cannot be retrieved for this instance. If you have forgotten your password,
 you can
```

```
reset it using the Amazon EC2 configuration service. For more information, see
 Passwords for a
Windows Server instance.
```

Compruebe el resultado de la consola para la instancia para ver si la AMI que usó para lanzarla se creó con la generación de contraseñas deshabilitada. Si la generación de contraseñas está deshabilitada, el resultado de la consola contiene lo siguiente:

```
Ec2SetPassword: Disabled
```

Si la generación de contraseñas está deshabilitada y no recuerda la contraseña de la instancia original, puede restablecerla para esta instancia. Para obtener más información, consulte Restablecer la contraseña del administrador de Windows para una instancia de Windows de Amazon EC2.

"Password not available yet"

Para conectarse a una instancia de Windows mediante el Escritorio remoto, debe especificar una cuenta y una contraseña. Las cuentas y las contraseñas proporcionadas se basan en la AMI que usó al lanzar la instancia. Puede recuperar la contraseña autogenerada para la cuenta de administrador o usar la cuenta y la contraseña que se usaron en la instancia original en la que se creó la AMI.

La contraseña debería estar disponible en unos minutos. Si la contraseña no está disponible, recibirá el mensaje siguiente cuando recupere la contraseña autogenerada usando la consola:

```
Password not available yet.
Please wait at least 4 minutes after launching an instance before trying to retrieve
 the
auto-generated password.
```

Si han pasado más de cuatro minutos y sigue sin obtener la contraseña, es posible que el agente de lanzamiento de la instancia no esté configurado para generar una contraseña. Verifíquelo comprobando si el resultado de la consola está vacío. Para obtener más información, consulte No se puede obtener el resultado de la consola.

Compruebe también que la cuenta de AWS Identity and Access Management (IAM) utilizada para acceder al Portal de administración permita la acción `ec2:GetPasswordData`. Para obtener más información sobre los permisos de IAM, consulte What is IAM?

"Cannot retrieve Windows password"

Para recuperar la contraseña autogenerada de la cuenta de administrador, debe usar la clave privada del par de claves que especificó cuando lanzó la instancia. Si no especificó un par de claves al lanzar la instancia, recibirá el mensaje siguiente.

```
Cannot retrieve Windows password
```

Puede terminar la instancia y lanzar una nueva usando la misma AMI y asegurándose de que especifica un par de claves.

"Waiting for the metadata service"

Una instancia de Windows debe obtener información de los metadatos de la instancia para poder activarse. De manera predeterminada, el valor `WaitForMetaDataAvailable` asegura que el servicio EC2Config espera a que los metadatos de la instancia sean accesibles antes de continuar con el proceso de arranque. Para obtener más información, consulte Uso de los metadatos de la instancia para administrar su instancia de EC2.

Si la instancia no supera la prueba de accesibilidad, intente lo siguiente para solucionar el problema.

- Compruebe el bloque de CIDR de la VPC. Las instancias de Windows no se podrán iniciar correctamente si se lanzan en una VPC con un rango de direcciones IP de `224.0.0.0` a `255.255.255.255` (rangos de direcciones IP de clase D y clase E). Estos rangos de direcciones IP están reservados y no deberían asignarse a los dispositivos host. Recomendamos que cree una VPC con un bloque de CIDR de los rangos de direcciones IP privadas (no enrutables públicamente) como se especifica en RFC 1918.
- Es posible que el sistema se haya configurado con una dirección IP estática. Pruebe a crear una interfaz de red y a asociarla a la instancia.
- Para habilitar DHCP en una instancia de Windows con la que no se puede conectar

  1. Detenga la instancia afectada y sepárela del volumen raíz.
  2. Lance una instancia temporal en la misma zona de disponibilidad que la instancia afectada.

     > **Warning**
     >
     > Si la instancia temporal se basa en la misma AMI que la instancia original, debe completar otros pasos o no podrá arrancar la instancia original después de restaurar el

volumen raíz debido a un conflicto de firmas de disco. Como alternativa, selecciones una AMI diferente para la instancia temporal. Por ejemplo, si la instancia original utiliza una AMI de Windows de AWS para Windows Server 2016, lance la instancia temporal mediante el uso de una AMI de Windows de AWS para Windows Server 2019.

3. Adjunte el volumen raíz de la instancia afectada a esta instancia temporal. Conéctese a la instancia temporal, abra la utilidad Administración de discos y ponga la unidad online.
4. En la instancia temporal, abra Regedit y seleccione HKEY_LOCAL_MACHINE. En el menú Archivo, elija Cargar Hive. Seleccione la unidad, abra el archivo `Windows\System32\config\SYSTEM` y especifique un nombre de clave cuando se solicite (puede usar cualquier nombre).
5. Seleccione la clave que acaba de cargar y desplácese hasta `ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces`. Cada interfaz de red la enumera un GUID. Seleccione la interfaz de red correcta. Si DHCP está deshabilitado y hay una dirección IP estática asignada, `EnableDHCP` se establece en 0. Para habilitar DHCP, establezca `EnableDHCP` en 1 y elimine las siguientes claves si existen: `NameServer`, `SubnetMask`, `IPAddress` y `DefaultGateway`. Seleccione la clave de nuevo y en el menú Archivo, elija Descargar Hive.

   > **Note**
   >
   > Si tiene varias interfaces de red, tendrá que identificar la correcta para habilitar DHCP. Para identificar la interfaz de red correcta, revise los siguientes valores `NameServer`, `SubnetMask`, `IPAddress` y `DefaultGateway`. Estos valores muestran la configuración estática de la instancia previa.

6. (Opcional) Si DHCP ya está habilitado, es posible que no tenga una ruta al servicio de metadatos. Actualizar EC2Config puede resolver este problema.

   a. Descargue e instale la última versión del servicio EC2Config. Para obtener más información sobre cómo instalar este servicio, consulte the section called “Instalar EC2config”.

   b. Extraiga los archivos del archivo `.zip` en el directorio `Temp` de la unidad que ha adjuntado.

   c. Abra Regedit y seleccione HKEY_LOCAL_MACHINE. En el menú Archivo, elija Cargar Hive. Seleccione la unidad, abra el archivo `Windows\System32\config\SOFTWARE` y especifique un nombre de clave cuando se solicite (puede usar cualquier nombre).

d. Seleccione la clave que acaba de cargar y desplácese hasta `Microsoft\Windows\CurrentVersion`. Seleccione la clave `RunOnce`. (Si esta clave no existe, haga clic con el botón derecho en `CurrentVersion`, seleccione Nuevo, Clave y asigne a la clave el nombre `RunOnce`). Abra el menú contextual (clic con el botón derecho), seleccione Nuevo y elija Valor de cadena. Escriba `Ec2Install` como nombre y `C:\Temp\Ec2Install.exe -q` como dato.

e. Seleccione la clave de nuevo y en el menú Archivo, elija Descargar Hive.

7. (Opcional) Si la instancia temporal se basa en la misma AMI que la instancia original, debe completar los siguientes pasos o no podrá arrancar la instancia original después de restaurar el volumen raíz debido a un conflicto de firmas de disco.

> **Warning**
>
> En el siguiente procedimiento se describe cómo editar el Registro de Windows mediante el Editor del Registro. Si no está familiarizado con el Registro de Windows o cómo realizar cambios de forma segura mediante el Editor del Registro, consulte Configuración del Registro.

a. Abra un símbolo del sistema, escriba regedit.exe y, a continuación, presione Enter (Intro).

b. En el navegador Registry Editor (Editor del Registro), elija HKEY_LOCAL_MACHINE desde el menú contextual (haga clic con el botón derecho) y, luego, elija Find (Buscar).

c. Escriba Windows Boot Manager y, luego, elija Find Next (Buscar siguiente).

d. Elija la clave denominada `11000001`. Esta clave es un elemento secundario de la clave que encontró en el paso anterior.

e. En el panel derecho, elija `Element` y, a continuación, elija Modify (Modificar) desde el menú contextual (haga clic con el botón derecho).

f. Localice la firma del disco de cuatro bytes en el desplazamiento 0x38 en los datos. Invierta los bytes para crear la firma del disco y escríbalo. Por ejemplo, la firma de disco que se representa con los siguientes datos es `E9EB3AA5`:

```
...
0030  00 00 00 00 01 00 00 00
0038  A5 3A EB E9 00 00 00 00
0040  00 00 00 00 00 00 00 00
```

```
...
```

g. En una ventana del símbolo del sistema, ejecute el siguiente comando para iniciar Microsoft DiskPart.

```
diskpart
```

h. Ejecute el siguiente comando “DiskPart” para seleccionar el volumen. (Puede verificar que el número de disco es 1 mediante la utilidad Administración de discos).

```
DISKPART> select disk 1

Disk 1 is now the selected disk.
```

i. Ejecute el siguiente comando “DiskPart” para obtener la firma del disco.

```
DISKPART>  uniqueid disk

Disk ID: 0C764FA8
```

j. Si la firma de disco que se muestra en el paso anterior no coincide con la del disco de BCD que escribió anteriormente, utilice el siguiente comando “DiskPart” para cambiar la firma de disco de manera que coincida:

```
DISKPART> uniqueid disk id=E9EB3AA5
```

8. Use la utilidad Administración de discos para desconectar la unidad.

> **Note**
>
> La unidad queda automáticamente sin conexión si la instancia temporal ejecuta el mismo sistema operativo que la instancia afectada, por lo que no tendrá que desconectarla manualmente.

9. Separe el volumen de la instancia temporal. Puede terminar la instancia temporal si no va a utilizarla más.
10. Restaure el volumen raíz de la instancia afectada adjuntando el volumen como `/dev/sda1`.
11. Inicie la instancia afectada.

Si se ha conectado a la instancia, abra un explorador de Internet desde la instancia y escriba la siguiente URL del servidor de metadatos:

```
http://169.254.169.254/latest/meta-data/
```

Si no puede contactar con el servidor de metadatos, intente lo siguiente para resolver el problema:

- Descargue e instale la última versión del servicio EC2Config. Para obtener más información sobre cómo instalar este servicio, consulte the section called “Instalar EC2config”.
- Compruebe si la instancia de Windows ejecuta los controladores PV de Red Hat. Si es así, actualice a los controladores PV de Citrix. Para obtener más información, consulte the section called “Actualizar controladores PV”.
- Verifique que las configuraciones de firewall, IPSec y proxy no bloquean el tráfico saliente al servicio de metadatos (`169.254.169.254`) o a los servidores AWS KMS (las direcciones se especifican en los elementos de `TargetKMSServer` en `C:\Program Files\Amazon\Ec2ConfigService\Settings\ActivationSettings.xml`).
- Verifique que tiene la ruta al servicio de metadatos (`169.254.169.254`) con el comando siguiente.

  ```
  route print
  ```

- Compruebe los problemas de red que puedan afectar a la zona de disponibilidad de la instancia. Vaya a http://status.aws.amazon.com/.

"Unable to activate Windows"

Las instancias de Windows usan la activación de AWS KMS de Windows. Puede recibir este mensaje: `A problem occurred when Windows tried to activate. Error Code 0xC004F074` si la instancia no puede alcanzar el servidor AWS KMS. Windows debe activarse cada 180 días. EC2Config intenta contactar con el servidor AWS KMS antes de que termine el periodo de activación para asegurar que Windows se mantiene activado.

Si se produce un problema de activación de Windows, use el procedimiento siguiente para resolverlo.

Para EC2Config (AMI de Windows Server 2012 R2 y anteriores)

1. Descargue e instale la última versión del servicio EC2Config. Para obtener más información sobre cómo instalar este servicio, consulte the section called “Instalar EC2config”.

2. Inicie sesión en la instancia y abra el archivo siguiente: `C:\Program Files\Amazon \Ec2ConfigService\Settings\config.xml`.
3. Localice el complemento Ec2WindowsActivate en el archivo `config.xml`. Cambie el estado a Enabled (Habilitado) y guarde los cambios.
4. En el complemento Windows Services, reinicie el servicio EC2Config o reinicie la instancia.

Si no se resuelve el problema de activación, siga estos otros pasos adicionales.

1. Establezca el AWS KMS de destino: C:\> slmgr.vbs /skms 169.254.169.250:1688
2. Active Windows: C:\> slmgr.vbs /ato

Para EC2Launch (AMI de Windows Server 2016 y anteriores)

1. Desde un símbolo de PowerShell con derechos administrativos, importa el módulo EC2Launch:

```
PS C:\> Import-Module "C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Module
\Ec2Launch.psd1"
```

2. Llama la función Add-Routes para ver la lista de rutas nuevas:

```
PS C:\> Add-Routes
```

3. Llame a la función Set-ActivationSettings:

```
PS C:\> Set-Activationsettings
```

4. A continuación, ejecute el script siguiente para activar Windows:

```
PS C:\> cscript "${env:SYSTEMROOT}\system32\slmgr.vbs" /ato
```

Tanto para EC2Config como EC2Launch, si continúa recibiendo un error de activación, verifique la información siguiente.

- Verifique que tiene rutas a los servidores AWS KMS. Abra `C:\Program Files\Amazon \Ec2ConfigService\Settings\ActivationSettings.xml` y localice los elementos `TargetKMSServer`. Ejecute el comando siguiente y compruebe si aparecen las direcciones de estos servidores AWS KMS.

```
route print
```

- Compruebe que la clave del cliente de AWS KMS está establecida. Ejecute el siguiente comando y compruebe el resultado.

  ```
  C:\Windows\System32\slmgr.vbs /dlv
  ```

  Si el resultado contiene Error: product key not found, la clave del cliente de AWS KMS no está establecida. Si la clave de cliente de AWS KMS no está configurada, busque la clave de cliente como se describe en este artículo de Microsoft: Activación de cliente y claves de producto de AWS KMS y, a continuación, ejecute el siguiente comando para configurar la clave de cliente de AWS KMS.

  ```
  C:\Windows\System32\slmgr.vbs /ipk client_key
  ```

- Verifique que el sistema tiene la hora y la zona horaria correctas. Si utiliza una zona horaria distinta de UTC, agregue la siguiente clave de registro y configúrela en 1 para asegurarse de que la hora es correcta: `HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation\RealTimeIsUniversal`.
- Si Windows Firewall está habilitado, deshabilítelo temporalmente con el comando siguiente.

  ```
  netsh advfirewall set allprofiles state off
  ```

"Windows is not genuine (0x80070005)"

Las instancias de Windows usan la activación de AWS KMS de Windows. Si una instancia no puede completar el proceso de activación, informa de que la copia de Windows no es auténtica.

Intente las sugerencias de "Unable to activate Windows".

"No Terminal Server License Servers available to provide a license"

De manera predeterminada, Windows Server tiene licencia para dos usuarios simultáneos a través de Escritorio remoto. Si necesita proporcionar acceso simultáneo a más de dos usuarios a la instancia de Windows a través de Escritorio remoto, puede comprar una licencia de acceso de cliente (CAL) para los servicios de Escritorio remoto e instalar los roles de servidor de licencias de Escritorio remoto y host de sesión de Escritorio remoto.

Compruebe los problemas siguientes:

- Ha superado el número máximo de sesiones RDP simultáneas.
- Ha instalado el rol de servicio Escritorio remoto de Windows.
- La licencia ha caducado. Si la licencia ha caducado, no puede conectar con la instancia de Windows como usuario. Puede intentar lo siguiente:
  - Conéctese a la instancia desde la línea de comandos usando un parámetro `/admin`, por ejemplo:

    ```
    mstsc /v:instance /admin
    ```

    Para obtener más información, consulte el siguiente artículo de Microsoft: Access Remote Desktop Via Command Line.
  - Detenga la instancia, separe sus volúmenes de Amazon EBS y adjúntelos a otra instancia de la misma zona de disponibilidad para recuperar los datos.

”Tu organización administra algunas opciones de configuración”

En las instancias lanzadas desde las AMI de Windows Server más recientes, podría aparecer el siguiente mensaje de Windows Update: "Tu organización administra algunas opciones de configuración". Este mensaje aparece por algunos cambios realizados en Windows Server y no afecta al comportamiento de Windows Update o a su capacidad de administrar la configuración de la actualización.

Para eliminar esta advertencia

1. Abra `gpedit.msc` y acceda a Computer Configuration (Configuración del equipo), Administrative Templates (Plantillas administrativas), Windows Components (Componentes de Windows) y Windows updates (Actualizaciones de Windows). Edite Configure Automatic Update (Configurar actualización automática) y establezca esta opción en enabled (habilitada).
2. En una ventana del símbolo del sistema, actualice la política de grupo mediante gpupdate /force.
3. Cierre y vuelva a abrir la Configuración de actualizaciones de Windows. Verá el mensaje anterior acerca de que su organización administra la configuración, seguido de «Descargaremos las actualizaciones automáticamente, excepto en conexiones de uso medido (donde se podrían aplicar cargos). En tal caso, descargaremos automáticamente estas actualizaciones requeridas para que Windows siga funcionando sin problemas”.

4. Vuelva a `gpedit.msc` y establezca de nuevo la directiva de grupo en not configured (no configurada). Vuelva a ejecutar gpupdate /force.
5. Cierre el símbolo del sistema y espere unos minutos.
6. Vuelva a abrir la Configuración de actualizaciones de Windows. No debería aparecer el mensaje ”Tu organización administra algunas opciones de configuración”.

Solucione problemas con las instancias de Windows de Amazon EC2

A continuación, se ofrecen algunas sugerencias para solucionar problemas comunes con instancias de Windows de Amazon EC2.

Problemas

- No se puede conectar el Administrador de sesiones de AWS Systems Manager a una instancia de Windows Server 2025
- Los volúmenes de EBS no se inicializan en Windows Server 2016 y 2019
- Arranque una instancia EC2 de Windows en modo DSRM (Directory Services Restore Mode)
- La instancia pierde la conexión de red o las tareas programadas no se ejecutan como se espera
- No se puede obtener el resultado de la consola
- Windows Server 2012 R2 no está disponible en la red
- Colisión de firma de disco

No se puede conectar el Administrador de sesiones de AWS Systems Manager a una instancia de Windows Server 2025

Es posible que se produzca un problema al conectar el Administrador de sesiones de AWS Systems Manager a una instancia de Windows Server 2025. Para solucionar este problema, inicie sesión en la instancia y, a continuación, vaya a `Settings > Apps > Optional Features` y agregue `WMIC`. Reinicie el servicio de SSM Agent o reinicie la instancia y Sessions Manager debería conectarse.

También puede utilizar el siguiente comando de PowerShell para realizar la misma acción:

```
Start-Process -FilePath "$env:SystemRoot\system32\Dism.exe" -ArgumentList @('/
Online', '/Add-Capability', '/CapabilityName:WMIC~~~~') -Wait; Restart-Service -Name
 AmazonSSMAgent
```

Los volúmenes de EBS no se inicializan en Windows Server 2016 y 2019

Las instancias creadas a partir de imágenes de máquina de Amazon (AMI) para Windows Server 2016 y 2019 utilizan el agente EC2Launch versión 1 para una serie de tareas de inicio, entre ellas la inicialización de volúmenes de EBS. De forma predeterminada, EC2Launch versión 1 no inicia volúmenes secundarios. Sin embargo, puede configurar EC2Launch versión 1 para inicializar estos discos automáticamente, de la siguiente manera.

Asignar las letras de unidad con los volúmenes

1. Conéctese a la instancia que desea configurar y abra el archivo `C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Config\DriveLetterMappingConfig.json` en un editor de texto.
2. Especifique la configuración de volumen de la siguiente manera:

   ```
   {
   "driveLetterMapping": [
    {
      "volumeName": "sample volume",
      "driveLetter": "H"
    }]
   }
   ```
3. Guarde los cambios y cierre el archivo.
4. Abra Windows PowerShell y utilice el siguiente comando para ejecutar el script de EC2Launch versión 1 que inicializa los discos:

   ```
   PS C:\>  C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Scripts\InitializeDisks.ps1
   ```

   Para inicializar los discos cada vez que se arranca la instancia, añada la marca `-Schedule` de la siguiente manera:

   ```
   PS C:\>  C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Scripts\InitializeDisks.ps1 -
   Schedule
   ```

El agente EC2Launch versión 1 puede ejecutar scripts de inicialización de instancias como `initializeDisks.ps1` en paralelo con el script `InitializeInstance.ps1`. Si el script `InitializeInstance.ps1` reinicia la instancia, ya que puede interrumpir otras tareas programadas que se ejecutan al iniciar la instancia. Para evitar posibles conflictos, le recomendamos que agregue lógica a su script `initializeDisks.ps1` para garantizar que la inicialización de la instancia haya finalizado primero.

> **Note**
>
> Si el script de EC2Launch no lanza los volúmenes, asegúrese de que estén en línea. Si los volúmenes no están en línea, ejecute el siguiente comando para conectar todos los discos.
>
> ```
> PS C:\> Get-Disk | Where-Object IsOffline -Eq $True | Set-Disk -IsOffline
>  $False
> ```

Arranque una instancia EC2 de Windows en modo DSRM (Directory Services Restore Mode)

Si una instancia que ejecuta Microsoft Active Directory experimenta un error del sistema u otro problema crítico, puede solucionarlo arrancando la instancia en una versión especial del modo seguro denominada Directory Services Restore Mode (DSRM). En modo DSRM, puede reparar o recuperar Active Directory.

Soporte de los controladores para DSRM

El modo de habilitar DSRM y arrancar en la instancia depende de los controladores que ejecute la instancia. En la consola de EC2, puede ver los detalles de las versiones de los controladores de una instancia del registro del sistema. En la tabla siguiente se muestran los controladores admitidos para DSRM.

Versiones de controlador	¿Admite DSRM?	Pasos siguientes
Citrix PV 5.9	No	Restaure la instancia desde un backup. No puede habilitar DSRM.
AWS PV 7.2.0	No	Si bien DSRM no se admite con este controlador, puede separar el volumen raíz de la instancia, tomar una instantánea del volumen o crear una AMI, y adjuntarlo a otra instancia de la misma zona de disponibilidad como un volumen secundario. Después, puede habilitar DSRM (como se describe en esta sección).
AWS PV 7.2.2 y posterior	Sí	Separe el volumen raíz, adjúntelo a otra instancia y habilite DSRM (como se describe en esta sección).
Redes mejoradas	Sí	Separe el volumen raíz, adjúntelo a otra instancia y habilite DSRM (como se describe en esta sección).

Para obtener información acerca de cómo habilitar redes mejoradas, consulte the section called “Elastic Network Adapter (ENA)”. Para obtener información sobre la actualización de los controladores PV de AWS, consulte Actualizar los controladores PV en instancias de Windows.

Configuración de una instancia para arrancar en modo DSRM

Las instancias de Windows de EC2 no tienen conexión de red hasta que el sistema operativo está en ejecución. Por esta razón, no puede presionar la tecla F8 del teclado para seleccionar una opción de arranque. Debe seguir uno de estos procedimientos para arrancar una instancia de Windows Server de EC2 en modo DSRM.

Si sospecha que Active Directory se ha dañado y que la instancia sigue ejecutándose, puede configurar la instancia para que arranque en modo DSRM usando el cuadro de diálogo de configuración del sistema o el símbolo del sistema.

Para arrancar una instancia online en DSRM usando el cuadro de diálogo de configuración del sistema

1. En el cuadro de diálogo Ejecutar, escriba `msconfig` y pulse Intro.

2. Elija la pestaña Arranque.
3. En Opciones de arranque elija Arranque seguro.
4. Elija Reparar Active Directory y, a continuación, elija Aceptar. El sistema le solicita que reinicie el servidor.

Para reiniciar una instancia online en modo DSRM con la línea de comandos

En una ventana del símbolo del sistema, ejecute el siguiente comando:

```
bcdedit /set safeboot dsrepair
```

Si la instancia no está en línea y es inaccesible, debe separar el volumen raíz y adjuntarlo a otra instancia para habilitar el modo DSRM.

Para arrancar una instancia que no está en línea en modo DSRM

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Localice y seleccione la instancia afectada. Elija Instance state (Estado de la instancia) y Stop instance (Detener instancia).
4. Elija Launch instances (Lanzar instancias) y cree una instancia temporal en la misma zona de disponibilidad que la instancia afectada. Elija un tipo de instancia que use una versión de Windows diferente. Por ejemplo, si la instancia es Windows Server 2016, elija una instancia de Windows Server 2019.

   > **Important**
   >
   > Si no crea la instancia en la misma zona de disponibilidad que la instancia afectada, no podrá adjuntar el volumen raíz de la instancia afectada a la nueva instancia.

5. En el panel de navegación, elija Volumes (Volúmenes).
6. Localice el volumen raíz de la instancia afectada. Separe el volumen y adjúntelo a la instancia temporal que creó anteriormente. Adjúntelo con el nombre de dispositivo predeterminado (xvdf).
7. Utilice el Escritorio remoto para conectarse a la instancia temporal y, a continuación, utilice la utilidad de Administración de discos para hacer que el volumen esté disponible para su uso.

8. Abra el símbolo del sistema y ejecute el siguiente comando. Sustituya D por la letra de la unidad del volumen secundario que acaba de adjuntar:

```
bcdedit /store D:\Boot\BCD /set {default} safeboot dsrepair
```

9. En la utilidad de Administración de discos, elija la unidad que adjuntó anteriormente, abra el menú contextual (clic con el botón derecho) y elija Sin conexión.
10. En la consola de EC2, separe el volumen afectado de la instancia temporal y vuelva a adjuntarlo a la instancia original con el nombre de dispositivo `/dev/sda1`. Debe especificar este nombre de dispositivo para designar el volumen como volumen raíz.
11. Inicie la instancia.
12. Una vez que la instancia pase las comprobaciones de estado en la consola de EC2, conéctese a la instancia mediante el Escritorio remoto y compruebe si arranca en modo DSRM.
13. (Opcional) Elimine o detenga la instancia temporal que creó en este procedimiento.

La instancia pierde la conexión de red o las tareas programadas no se ejecutan como se espera

Si reinicia la instancia y pierde la conexión de red, es posible que la instancia tenga la hora incorrecta.

De manera predeterminada, las instancias de Windows usan la hora universal coordinada (UTC). Si establece la hora de la instancia en una zona horaria diferente y después la reinicia, la hora se desplaza y la instancia pierde temporalmente la dirección IP. La instancia recupera la conexión de red finalmente, pero puede llevar varias horas. La cantidad de tiempo que tarda la instancia en recuperar la conexión de red depende de la diferencia entre la hora UTC y la otra zona horaria.

Este mismo problema horario puede dar como resultado que las tareas programadas no se ejecuten cuando se espera. En este caso, las tareas programadas no se ejecutan como se espera porque la instancia tiene la hora incorrecta.

Para usar siempre una zona horaria distinta de UTC, debe establecer la clave del registro RealTimeIsUniversal. Sin esta clave, una instancia usa UTC después de reiniciarla.

Para solucionar los problemas de hora que provocan la pérdida de la conexión de red

1. Asegúrese de que está ejecutando los controladores PV recomendados. Para obtener más información, consulte the section called “Actualizar controladores PV”.

2. Compruebe que la siguiente clave del registro existe y que está establecida en 1: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation \RealTimeIsUniversal

No se puede obtener el resultado de la consola

Con las instancias de Windows, la consola de la instancia muestra el resultado de las tareas realizadas durante el proceso de arranque de Windows. Si Windows arranca correctamente, el último mensaje que se registra es `Windows is Ready to use`. También puede mostrar mensajes de registro de eventos en la consola, pero es posible que esta característica no esté habilitada de manera predeterminada, según la versión de Windows. Para obtener más información, consulte the section called “Agentes de inicialización de Windows”.

Para obtener la salida de la consola de la instancia utilizando la consola Amazon EC2, selecciona la instancia, luego selecciona Acciones, luego selecciona Supervisar y solucionar problemas y a continuación selecciona Obtener registro del sistema. Para obtener el resultado de la consola usando la línea de comandos, use uno de los comandos siguientes: get-console-output (AWS CLI) o Get-EC2ConsoleOutput (AWS Tools for Windows PowerShell).

En instancias que se ejecutan en Windows Server 2012 R2 y versiones anteriores, si el resultado de la consola está vacío, podría indicar un problema con el servicio EC2Config, como un archivo de configuración mal configurado o que Windows no arrancó correctamente. Para corregir este problema, descargue e instale la última versión de EC2Config. Para obtener más información, consulte the section called “Instalar EC2config”.

Windows Server 2012 R2 no está disponible en la red

Para obtener información acerca de la solución de problemas de una instancia de Windows Server 2012 R2 que no está disponible en la red, consulte Windows Server 2012 R2 pierde la conexión de red y almacenamiento después de volver a arrancar la instancia.

Colisión de firma de disco

Puede comprobar y resolver colisiones de firmas de disco mediante EC2Rescue for Windows Server. O bien, puede resolver manualmente los problemas de firma de disco si realiza los siguientes pasos:

> **Warning**
>
> En el siguiente procedimiento se describe cómo editar el Registro de Windows mediante el Editor del Registro. Si no está familiarizado con el Registro de Windows o cómo realizar cambios de forma segura mediante el Editor del Registro, consulte Configuración del Registro.

1. Abra un símbolo del sistema, escriba regedit.exe y, a continuación, presione Enter (Intro).
2. En el navegador Registry Editor (Editor del Registro), elija HKEY_LOCAL_MACHINE desde el menú contextual (haga clic con el botón derecho) y, luego, elija Find (Buscar).
3. Escriba Windows Boot Manager y, luego, elija Find Next (Buscar siguiente).
4. Elija la clave denominada `11000001`. Esta clave es un elemento secundario de la clave que encontró en el paso anterior.
5. En el panel derecho, elija `Element` y, a continuación, elija Modify (Modificar) desde el menú contextual (haga clic con el botón derecho).
6. Localice la firma del disco de cuatro bytes en el desplazamiento 0x38 en los datos. Esta es la firma de la base de datos de configuración de arranque (BCD). Invierta los bytes para crear la firma del disco y escríbalo. Por ejemplo, la firma de disco que se representa con los siguientes datos es `E9EB3AA5`:

   ```
   ...
   0030  00 00 00 00 01 00 00 00
   0038  A5 3A EB E9 00 00 00 00
   0040  00 00 00 00 00 00 00 00
   ...
   ```

7. En una ventana del símbolo del sistema, ejecute el siguiente comando para iniciar Microsoft DiskPart.

   ```
   diskpart
   ```

8. Ejecute el comando `select disk` DiskPart y especifique el número de disco para el volumen con la colisión de la firma del disco.

> **Tip**
>
> Para comprobar el número de disco del volumen con la colisión de firmas de disco, utilice la utilidad Administración de discos. Abra un símbolo del sistema, escriba `compmgmt.msc` y, a continuación, presione Enter. En el panel de navegación de la izquierda, abra Administración de discos. En la utilidad Administración de discos, verifique el número de disco para el volumen fuera de línea con la colisión de la firma del disco.

```
DISKPART> select disk 1
Disk 1 is now the selected disk.
```

9. Ejecute el siguiente comando “DiskPart” para obtener la firma del disco.

```
DISKPART>  uniqueid disk
Disk ID: 0C764FA8
```

10. Si la firma del disco que se muestra en el paso anterior no coincide con la firma del disco que anotó anteriormente, use el siguiente comando DiskPart para cambiar la firma del disco para que coincida:

```
DISKPART> uniqueid disk id=E9EB3AA5
```

Depuración del kernel para instancias Windows a través de la red

El módulo de extensibilidad de KDNET para Elastic Network Adapter (ENA) es una capa de hardware para el soporte del controlador que permite la depuración del kernel en Windows mediante la red con ENA en las instancias de Amazon Elastic Compute Cloud. Puede usar el módulo de extensibilidad con el depurador de Windows (WinDbg) para realizar una depuración en el nivel del kernel en las instancias de EC2 que usan Windows.

La depuración del kernel ayuda a diagnosticar y solucionar problemas de bajo nivel del sistema operativo, como los errores de pantalla azul (BSOD), fallos en los controladores y problemas de arranque de las instancias de EC2 Windows.

Contenido

- Requisitos previos
- Paso 1: instale las herramientas de depuración de Windows en el host de depuración
- Paso 2: configure el destino de depuración
- Paso 3: inicie la sesión de depuración en el host de depuración
- Paso 4: reinicie el destino de depuración
- Al terminar, elimine la configuración de depuración
- Limitaciones
- Notas adicionales

Requisitos previos

Antes de empezar, asegúrese de que tiene lo siguiente:

Dos instancias de EC2 Windows en la misma subred:

- Una instancia de host de depuración, que ejecuta el depurador de Windows (WinDBG).
- Una instancia de destino de depuración, es decir, la instancia que desea depurar.

Para obtener más información acerca de cómo iniciar instancias, consulte Tutorial de introducción.

Los grupos de seguridad de las instancias de host y destino deben permitir el tráfico UDP entrante y saliente en el puerto utilizado para la depuración de KDNET (rango recomendado: 50 000–50 039). La forma más sencilla de configurarlo es crear un grupo de seguridad con una regla de entrada que permita el tráfico UDP desde sí mismo como origen y, a continuación, adjuntar ese grupo de seguridad a ambas instancias. Para obtener más información, consulte Reglas del grupo de seguridad en la Guía del usuario de Amazon VPC.

La instancia de destino de depuración debe ejecutar una de las siguientes versiones de Windows (o una posterior):

- Windows Server 2025 con número de compilación 26100.7462 (parche de diciembre de 2025)
- Windows 11 24H2 con número de compilación 26100.7309
- Windows 11 25H2 con número de compilación 26200.7309

> **Note**
>
> El módulo de extensibilidad de KDNET para ENA se distribuye como parte de Windows y solo se puede actualizar mediante las actualizaciones acumulativas mensuales de Windows. Le recomendamos que mantenga instalada la última base de conocimientos de Windows en el destino de depuración para asegurarse de que dispone de la versión más reciente.
> Para verificar que el módulo esté presente en el destino de depuración, ejecute el siguiente comando en una sesión elevada de PowerShell:
>
> ```
> Test-Path C:\Windows\system32\kd_02_1d0f.dll
> ```
>
> Si el comando devuelve `True`, significa que el módulo está disponible.

Paso 1: instale las herramientas de depuración de Windows en el host de depuración

Instale las herramientas de depuración de Windows en la instancia del host de depuración; para hacerlo, ejecute el siguiente comando en una sesión de PowerShell:

```
winget install microsoft.windbg
```

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte Cómo instalar el depurador de Windows en la documentación de Microsoft.

Tras la instalación, ejecute el siguiente comando en una sesión de PowerShell para verificar que el depurador funcione:

```
windbgx
```

Debería abrirse la ventana de WinDbg. En ese caso, la instalación se ha realizado correctamente y puede cerrar la ventana.

Paso 2: configure el destino de depuración

> **Note**
>
> Cuando la depuración del kernel está activa, el dispositivo ENA utilizado para la sesión de depuración se dedica únicamente al tráfico de depuración. Si necesita mantener el acceso a internet en la instancia del destino de depuración durante tal proceso, asocie un segundo ENA a la instancia antes de empezar.

En el destino de depuración, abra una sesión elevada de PowerShell y siga los pasos a continuación para configurar la depuración del kernel:

Ejecute el siguiente comando para ver el número de bus, dispositivo y función del adaptador ENA asociado a la instancia:

```
Get-NetAdapter -Physical |
    Where-Object -Property PnPDeviceID -Match -Value '^PCI\\VEN_1D0F&DEV_EC2[01]&' |
    Get-NetAdapterHardwareInfo |
    Select-Object InterfaceDescription, BusNumber, DeviceNumber, FunctionNumber |
    Format-List
```

Si hay varios adaptadores ENA asociados a la instancia

Si hay varios adaptadores ENA asociados a la instancia, use el siguiente comando para asignar cada adaptador físico a su dirección IP privada. Puede cotejar estos detalles en la Consola de administración de AWS, en EC2 → Instancias → [ID de instancia] → Redes → Interfaces de red. Esto le servirá para correlacionar ID de interfaz de red, IP privadas y grupos de seguridad específicos con el adaptador del nivel del sistema operativo para una depuración selectiva.

```
Get-NetAdapter -Physical |
    Where-Object PnPDeviceID -Match '^PCI\\VEN_1D0F&DEV_EC2[01]&' |
    ForEach-Object {
        $adapter = $_
        $hwInfo = $adapter | Get-NetAdapterHardwareInfo
        $ipInfo = Get-NetIPAddress -InterfaceIndex $adapter.InterfaceIndex -
AddressFamily IPv4
        [PSCustomObject]@{
            InterfaceDescription = $adapter.InterfaceDescription
            IPAddress            = $ipInfo.IPAddress
            BusNumber            = $hwInfo.BusNumber
```

```
            DeviceNumber          = $hwInfo.DeviceNumber
            FunctionNumber        = $hwInfo.FunctionNumber
        }
    } | Format-List
```

Anote los valores de `BusNumber`, `DeviceNumber` y `FunctionNumber` del adaptador ENA que se va a utilizar para la depuración desde la salida.

Ejecute los siguientes comandos para configurar la depuración del kernel. Reemplace los valores de marcador de posición con su configuración específica:

```
bcdedit /debug on
bcdedit /set loadoptions FORCEHVTONOTSHAREDEBUGDEVICE
bcdedit /dbgsettings net hostip:host-private-ip port:port-number key:encryption-key
 busparams:b.d.f
```

> **Note**
>
> Ejecute el siguiente comando para comprobar si existen `loadoptions`. Si se devuelve un valor, copie esa cadena y añádale `;FORCEHVTONOTSHAREDEBUGDEVICE`.
>
> ```
> (bcdedit /enum) -match "loadoptions"
> ```

Donde:

- *`host-private-ip`*: la dirección IPv4 privada de la instancia del host de depuración. Si las instancias se inician en una subred que solo usa IPv6, consulte Cómo configurar KDNET con IPv6 en la documentación de Microsoft para obtener más información sobre el uso de IPv6 con KDNET.
- *`port-number`*: el puerto que se usará en la sesión de depuración. El rango recomendado es de 50 000–50 039 (por ejemplo, `50000`).
- *`encryption-key`*: una clave de 256 bits que se utiliza para cifrar la conexión de depuración y se especifica como cuatro valores de 64 bits separados por puntos. Cada valor de 64 bits puede tener hasta 13 caracteres y componerse solo de letras minúsculas de la “a” a la “z” y dígitos del 0 al 9. No se admiten caracteres especiales. Ejemplo de clave de cifrado: `1kdnet2keys3.4kdnet5keys6.7kdnet8keys9.10kdnet11ke`.
- *`b.d.f`*: los números de bus, dispositivo y función del dispositivo ENA, formateados como `bus.device.function` (por ejemplo, `0.3.0`), que se utilizan para la depuración.

> **Tip**
>
> Para depurar el proceso de arranque de Windows, ejecute también el siguiente comando:
>
> ```
> bcdedit /bootdebug on
> ```

Paso 3: inicie la sesión de depuración en el host de depuración

Para permitir el tráfico de depuración en el host, puede crear una regla de firewall para la aplicación de WinDbg o para un puerto UDP específico.

Opción 1: permita la aplicación de WinDbg

Ejecute los siguientes comandos para autorizar el ejecutable de WinDbg:

```
$WinDbgxPath = "$env:LocalAppData\Microsoft\WindowsApps\WinDbgX.exe"
New-NetFirewallRule -DisplayName "Allow Inbound KDNET Connection" -Action Allow -
Program $WinDbgxPath
```

Opción 2: permita un puerto UDP específico

Como alternativa, puede permitir que el tráfico UDP entrante llegue al puerto configurado para la depuración del kernel. Sustituya *`port-number`* con el puerto KDNET de su elección:

```
$DebugPort = port-number
New-NetFirewallRule -DisplayName "Allow Inbound KDNET Connection" -Direction Inbound -
LocalPort $DebugPort -Protocol UDP -Action Allow
```

> **Note**
>
> Las configuraciones del firewall pueden estar restringidas por la política de grupo de dominio (GPO) o requerir permisos de administrador elevados. Si el comando falla, comuníquese con el administrador de la red.

Inicie WinDBG con el puerto y la clave que coincidan con la configuración del destino de depuración. Puede especificar opciones adicionales para la depuración del kernel que se documentan en la referencia de la línea de comandos de WinDbg de Microsoft que se adapten a su caso de uso.

```
windbgx -k net:port=port-number,key=encryption-key
```

WinDbg se abre y espera a que el destino de depuración se conecte.

Paso 4: reinicie el destino de depuración

En el destino de depuración, reinicie la instancia para iniciar la conexión de depuración:

```
shutdown -r -t 0
```

Una vez reiniciado el destino de depuración, WinDbg se conecta a él automáticamente desde el host. Ya puede usar WinDbg para inspeccionar el estado del kernel, establecer puntos de interrupción y diagnosticar problemas.

Al terminar, elimine la configuración de depuración

En el destino de depuración

Cuando termine de depurar, elimine la configuración de depuración del kernel del destino de depuración para restablecer el comportamiento de arranque normal. En el destino de depuración, abra una sesión elevada de PowerShell y ejecute los siguientes comandos:

```
bcdedit /debug off
bcdedit /dbgsettings LOCAL
bcdedit /deletevalue loadoptions
```

Si tiene una configuración `loadoptions` diferente a `FORCEHVTONOTSHAREDEBUGDEVICE`, debe restaurar la configuración ejecutando `bcdedit /set loadoptions` con la `loadoptions` original.

Si ha activado la depuración de arranque, también debe ejecutar:

```
bcdedit /bootdebug off
```

Reinicie la instancia para que los cambios surtan efecto.

En el host de depuración

Elimine la regla de firewall con la ejecución de:

```
Remove-NetFirewallRule -DisplayName "Allow Inbound KDNET Connection"
```

Limitaciones

Por el momento, el módulo de extensibilidad de KDNET para ENA no admite:

- Tipos de instancia x86_64 no metálicas de octava generation (por ejemplo, `m8a.xlarge`)
- Tipos de instancia x86_64 no metálicas 48xlarge de séptima generation (por ejemplo, `m7a.48xlarge`)
- Tipos de instancia u7i

Por el momento, el módulo no admite instancias con el arranque seguro activado. Para verificar el estado, ejecute `Confirm-SecureBootUEFI` en una sesión elevada de PowerShell. Si el resultado es `True`, entonces el arranque seguro está activado. Tenga en cuenta que todas las imágenes proporcionadas por Amazon que tengan el prefijo “TPM” tienen activado el arranque seguro de forma predeterminada.

Notas adicionales

Si tiene problemas para conectar el depurador a la instancia de destino, verifique lo siguiente:

- Que se cumplan todos los requisitos previos enumerados en esta guía, incluida la versión de compilación requerida de Windows Server y la presencia del módulo de extensibilidad.
- Que los grupos de seguridad conectados a ambas instancias estén configurados correctamente para permitir el tráfico entre ellos en el puerto de depuración configurado.
- Que las reglas de firewall de Windows en las instancias de host no bloqueen el tráfico de red entre las dos instancias del puerto configurado.

Para obtener instrucciones adicionales, consulte Cómo configurar manualmente la depuración del kernel de red de KDNET en la documentación de Microsoft.

Restablecer la contraseña del administrador de Windows para una instancia de Windows de Amazon EC2

Si ya no puede acceder a su instancia de Windows de Amazon EC2 porque ha perdido o ha caducado la contraseña del administrador de Windows, puede restablecer la contraseña.

> **Note**
>
> Existe un documento de automatización de AWS Systems Manager que aplica de manera automática los pasos manuales necesarios para restablecer la contraseña del administrador local. Para obtener más información, consulte Restablecimiento de contraseñas y claves de SSH en instancias de EC2 en la Guía del usuario de AWS Systems Manager.

Los métodos manuales para restablecer la contraseña de administrador utilizan EC2Launch v2, EC2Config o EC2Launch.

- Para todas las AMI de Windows compatibles que incluyen el agente EC2Launch v2, use EC2Launch v2.
- En el caso de las AMI de Windows anteriores a Windows Server 2016, utilice el servicio EC2Config.
- En cuanto a las AMI de Windows Server 2016 y versiones posteriores, utilice el servicio EC2Launch.

Asimismo, estos procedimientos describen el modo en que puede conectarse a una instancia si pierde el par de claves que utilizó para crearla. En Amazon EC2, se utiliza una clave pública para cifrar determinados datos, como, por ejemplo, una contraseña y una clave privada para descifrarlos. El conjunto de clave pública y clave privada se denomina par de claves. Con instancias de Windows, se usa un par de claves para obtener la contraseña de administrador y después iniciar sesión mediante RDP.

> **Note**
>
> Si ha deshabilitado la cuenta de administrador local en la instancia y esta está configurada para Systems Manager, también puede volver a habilitar y restablecer la contraseña de administrador local por medio de EC2Rescue y Run Command. Para obtener más información, consulte Uso de EC2Rescue para Windows Server con Systems Manager Run Command.

Contenido

- Restablecer la contraseña de administrador de Windows para la instancia de EC2 mediante EC2Launch v2

- Restablecer la contraseña del administrador de Windows para la instancia de EC2 mediante EC2Launch
- Restablecer la contraseña del administrador de Windows para la instancia de EC2 mediante EC2Config

Restablecer la contraseña de administrador de Windows para la instancia de EC2 mediante EC2Launch v2

Si perdió la contraseña de administrador de Windows y utiliza una AMI de Windows compatible que incluye el agente EC2Launch v2, puede utilizar EC2Launch v2 para generar una nueva contraseña.

Si utiliza una AMI de Windows Server 2016 o una versión posterior que no incluye el agente EC2Launch v2, consulte Restablecer la contraseña del administrador de Windows para la instancia de EC2 mediante EC2Launch.

Si utiliza una AMI de Windows Server anterior a Windows Server 2016 que no incluye el agente EC2Launch v2, consulte Restablecer la contraseña del administrador de Windows para la instancia de EC2 mediante EC2Config.

> **Note**
>
> Si ha deshabilitado la cuenta de administrador local en la instancia y esta está configurada para Systems Manager, también puede volver a habilitar y restablecer la contraseña de administrador local por medio de EC2Rescue y Run Command. Para obtener más información, consulte Uso de EC2Rescue para Windows Server con Systems Manager Run Command.

> **Note**
>
> Existe un documento de automatización de AWS Systems Manager que aplica de manera automática los pasos manuales necesarios para restablecer la contraseña del administrador local. Para obtener más información, consulte Restablecimiento de contraseñas y claves de SSH en instancias de EC2 en la Guía del usuario de AWS Systems Manager.

Para restablecer la contraseña de administrador de Windows mediante EC2Launch v2, tiene que hacer lo siguiente:

- Paso 1: Comprobar que el agente EC2Launch v2 está en ejecución
- Paso 2: Separar el volumen raíz de la instancia
- Paso 3: Adjuntar el volumen a una instancia temporal
- Paso 4: Eliminar el archivo .run-once
- Paso 5: Reiniciar la instancia original

Paso 1: Comprobar que el agente EC2Launch v2 está en ejecución

Antes de intentar restablecer la contraseña de administrador, compruebe que el agente EC2Launch v2 está instalado y en ejecución. Utilizará el agente EC2Launch v2 para restablecer la contraseña de administrador más adelante en esta sección.

Para comprobar que el agente EC2Launch v2 está en ejecución

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias) y luego, la instancia que necesita restablecer la contraseña. Esta instancia se denomina instancia original en este procedimiento.
3. Elija Actions (Acciones), Monitor and troubleshoot (Monitoreo y solución de problemas), Get system log (Obtener registro del sistema).
4. Localice la entrada de lanzamiento de EC2, por ejemplo, Launch: EC2Launch v2 service v2.0.124 (Lanzar: servicio EC2Launch v2 v2.0.124). Si ve esta entrada, el servicio EC2Launch v2 está en ejecución.

   Si el resultado del registro del sistema está vacío o si el agente EC2Launch v2 no está en ejecución, solucione los problemas de la instancia con el servicio de capturas de pantalla de consola de instancias. Para obtener más información, consulte Captura de pantalla de una instancia inaccesible.

Paso 2: Separar el volumen raíz de la instancia

No puede utilizar EC2Launch v2 para restablecer una contraseña de administrador si el volumen donde se almacena la contraseña está asociado a una instancia como volumen raíz. Debe separar el

volumen de la instancia original para que pueda adjuntarlo a una instancia temporal como volumen secundario.

Desconectar el volumen raíz de la instancia

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione la instancia que requiere el restablecimiento de la contraseña y elija Estado de instancia, Detener instancia. Después de que el estado de la instancia cambie a Stopped (Detenido), proceda con el siguiente paso.
4. (Opcional) Si dispone de la clave privada que especificó cuando lanzó esta instancia, proceda con el siguiente paso. De lo contrario, siga los pasos siguientes para reemplazar la instancia por una nueva que se lance con un nuevo par de claves.

    a. Cree un nuevo par de claves mediante la consola de Amazon EC2. Si desea dar al nuevo par de claves el mismo nombre que tenía la clave privada que perdió, primero debe eliminar el par de claves existente.

    b. Seleccione la instancia que desea reemplazar. Tenga en cuenta el tipo de instancia, la VPC, la subred, el grupo de seguridad y el rol de IAM de la instancia.

    c. Seleccione la instancia y elija Acciones Imagen y plantillas Crear imagen. Escriba un nombre y una descripción para la imagen y, luego, elija Create image (Crear imagen).

    d. En el panel de navegación, elija AMIs. Aguarde a que el estado de la imagen cambie a disponible. Luego, elija Inicialización de instancias desde la AMI.

    e. Complete los campos para inicializar una instancia, asegurándose de seleccionar el mismo tipo de instancia, VPC, subred, grupo de seguridad y rol de IAM que la instancia que se desea reemplazar y, a continuación, seleccione Inicializar instancia.

    f. Cuando se solicite, elija la clave que creó para la nueva instancia y, a continuación, elija Inicializar instancia.

    g. (Opcional) Si la instancia original tenía una dirección IP elástica asociada, transfiérala a la nueva instancia. Si la instancia original tiene volúmenes de EBS además del volumen raíz, transfiéralos a la nueva instancia.

5. Desconecte el volumen raíz de la instancia original de la siguiente manera:

    a. Seleccione la instancia original y elija la pestaña Almacenamiento. Anote el nombre del dispositivo raíz en Nombre del dispositivo raíz. Busque el volumen con el nombre de este dispositivo en Dispositivos de bloques y anote el ID del volumen.

b. En el panel de navegación, elija Volumes (Volúmenes).

c. En la lista de volúmenes, seleccione el volumen que anotó como dispositivo raíz y elija Acciones, Separar volumen. Una vez que el estado del volumen cambie a available (disponible), siga con el paso siguiente.

6. Si creó una instancia nueva para reemplazar la instancia original, puede terminar la original ahora. Ya no se necesita. Para el resto del procedimiento, todas las referencias a la instancia original se aplican a la que acaba de crear.

Paso 3: Adjuntar el volumen a una instancia temporal

A continuación, lance una instancia temporal y adjúntele el volumen como volumen secundario. Esta es la instancia que debe utilizar para modificar el archivo de configuración.

Para lanzar una instancia temporal y adjuntar el volumen

1. Lance la instancia temporal de la siguiente manera:

   a. En el panel de navegación, elija Instances (Instancias), luego elija Launch instances (Lanzar instancias) y por último, seleccione una AMI.

   > **Important**
   >
   > Es necesario seleccionar una AMI para una versión diferente de Windows a fin de impedir que se produzcan conflictos de firmas de disco. Por ejemplo, si la instancia original ejecuta Windows Server 2019, lance la instancia temporal mediante el uso de una AMI para Windows Server 2016.

   b. Mantenga el tipo de instancia predeterminada y, a continuación, seleccione Next: Configure Instance Details (Siguiente: Configurar detalles de la instancia).

   c. En la página Configure Instance Details (Configurar detalles de la instancia), para Subred, seleccione la misma zona de disponibilidad que la de la instancia original y elija Review and Launch (Revisar y lanzar).

   > **Important**
   >
   > La instancia temporal debe estar en la misma zona de disponibilidad que la instancia original. Si su instancia temporal se encuentra en una zona de

disponibilidad diferente, no podrá adjuntar a ella el volumen raíz de la instancia original.

d. En la página Review Instance Launch, elija Launch.

e. Cuando lo solicite, cree un nuevo par de claves, descárguelas en un lugar seguro de su computadora y, a continuación, elija Launch Instances (Lanzar instancias).

2. Adjuntar el volumen a la instancia temporal como volumen secundario de la siguiente manera:

a. En el panel de navegación, elija Volumes (Volúmenes), seleccione el volumen que desconectó de la instancia original y, luego, elija Actions (Acciones), Detach Volume (Adjuntar volumen).

b. En el cuadro de diálogo, Attach Volume (Adjuntar volumen), para Instances (Instancias), comience a escribir el nombre o el ID de la instancia temporal y, a continuación, seleccione la instancia de la lista.

c. Para Device (Dispositivo), escriba **`xvdf`** (si aún no está allí) y, luego, elija Attach (Adjuntar).

Paso 4: Eliminar el archivo .run-once

Ahora debe eliminar el archivo `.run-once` del volumen sin conexión adjunto a la instancia. Esto indica a EC2Launch v2 que ejecute todas las tareas con una frecuencia de `once`, lo que incluye establecer la contraseña de administrador. La ruta del archivo en el volumen secundario que adjuntó será similar a `D:\ProgramData\Amazon\EC2Launch\state\.run-once`.

Para eliminar el archivo .run-once

1. Abra la utilidad Administración de discos y lleve el disco online con las siguientes instrucciones: Hacer que un volumen de Amazon EBS esté disponible para su uso.
2. Localice el archivo `.run-once` en el disco que puso en línea.
3. Elimine el archivo .run-once.

> **Important**
>
> Esta acción desencadenará cualquier script configurado para ejecutarse una vez.

Paso 5: Reiniciar la instancia original

Después de haber eliminado el archivo `.run-once`, vuelva a asociar el volumen a la instancia original como volumen raíz y conéctese a la instancia utilizando su par de claves para recuperar la contraseña de administrador.

1. Vuelva a adjuntar el volumen a la instancia original de la siguiente manera:

   a. En el panel de navegación, elija Volumes (Volúmenes), seleccione el volumen que desconectó de la instancia original y, luego, elija Actions (Acciones), Detach Volume (Adjuntar volumen).

   b. En el cuadro de diálogo, Attach Volume (Adjuntar volumen), para Instances (Instancias), comience a escribir el nombre o el ID de la instancia temporal y, a continuación, seleccione la instancia de la lista.

   c. Para Device (Dispositivo), escriba **`/dev/sda1`**.

   d. Elija Attach (Adjuntar). Una vez que el estado del volumen cambie a `in-use`, proceda con el siguiente paso.

2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias). Seleccione la instancia original y elija Instance state (Estado de la instancia) y, luego, Start instance (Iniciar instancia). Una vez que el estado de la instancia cambie a `Running`, proceda con el siguiente paso.

3. Recupere su nueva contraseña de administrador de Windows mediante la clave privada del nuevo par de claves y conéctese a la instancia. Para obtener más información, consulte Conexión a una instancia de Windows de mediante RDP.

   > **Important**
   >
   > La instancia recibe una dirección IP pública nueva cuando la para y la comienza. Asegúrese de conectar la instancia utilizando su nombre de DNS público actual. Para obtener más información, consulte Cambios de estado de una instancia de Amazon EC2.

4. (Opcional) Puede terminar la instancia temporal cuando no vaya a utilizarla más. Seleccione la instancia temporal y elija Instance state (Estado de la instancia) y Terminate instance (Terminar instancia).

Restablecer la contraseña del administrador de Windows para la instancia de EC2 mediante EC2Launch

Si perdió su contraseña de administrador de Windows y utiliza una AMI de Windows Server 2016 o una versión posterior, puede utilizar la herramienta EC2Rescue, que emplea el servicio EC2Launch para generar una nueva contraseña.

Si usa una AMI de Windows Server 2016 o posterior que no incluye el agente EC2Launch v2, puede usar EC2Launch v2 para generar una contraseña nueva.

Si está utilizando una AMI de Windows Server anterior a Windows Server 2016, consulte Restablecer la contraseña del administrador de Windows para la instancia de EC2 mediante EC2Config.

Warning

Cuando detiene una instancia, se pierden los datos contenidos en los volúmenes de almacén de instancias. Para conservar estos datos, realice una copia de seguridad de ellos en un almacenamiento persistente.

Note

Si ha deshabilitado la cuenta de administrador local en la instancia y esta está configurada para Systems Manager, también puede volver a habilitar y restablecer la contraseña de administrador local por medio de EC2Rescue y Run Command. Para obtener más información, consulte Uso de EC2Rescue para Windows Server con Systems Manager Run Command.

Note

Existe un documento de automatización de AWS Systems Manager que aplica de manera automática los pasos manuales necesarios para restablecer la contraseña del administrador local. Para obtener más información, consulte Restablecimiento de contraseñas y claves de SSH en instancias de EC2 en la Guía del usuario de AWS Systems Manager.

Para restablecer la contraseña de administrador de Windows utilizando EC2Launch, debe hacer lo siguiente:

- Paso 1: Separar el volumen raíz de la instancia
- Paso 2: Adjuntar el volumen a una instancia temporal
- Paso 3: Restablecer la contraseña de administrador
- Paso 4: Reiniciar la instancia original

Paso 1: Separar el volumen raíz de la instancia

No puede utilizar el servicio EC2Launch para restablecer una contraseña de administrador si el volumen donde se almacena la contraseña está vinculado a una instancia como volumen raíz. Debe separar el volumen de la instancia original para que pueda adjuntarlo a una instancia temporal como volumen secundario.

Desconectar el volumen raíz de la instancia

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione la instancia que requiere el restablecimiento de la contraseña y elija Estado de instancia, Detener instancia. Después de que el estado de la instancia cambie a Stopped (Detenido), proceda con el siguiente paso.
4. (Opcional) Si dispone de la clave privada que especificó cuando lanzó esta instancia, proceda con el siguiente paso. De lo contrario, siga los pasos siguientes para reemplazar la instancia por una nueva que se lance con un nuevo par de claves.

    a. Cree un nuevo par de claves mediante la consola de Amazon EC2. Si desea dar al nuevo par de claves el mismo nombre que tenía la clave privada que perdió, primero debe eliminar el par de claves existente.

    b. Seleccione la instancia que desea reemplazar. Tenga en cuenta el tipo de instancia, la VPC, la subred, el grupo de seguridad y el rol de IAM de la instancia.

    c. Seleccione la instancia y elija Acciones Imagen y plantillas Crear imagen. Escriba un nombre y una descripción para la imagen y, luego, elija Create image (Crear imagen).

    d. En el panel de navegación, elija AMIs. Aguarde a que el estado de la imagen cambie a disponible. Luego, elija Inicialización de instancias desde la AMI.

e. Complete los campos para inicializar una instancia, asegurándose de seleccionar el mismo tipo de instancia, VPC, subred, grupo de seguridad y rol de IAM que la instancia que se desea reemplazar y, a continuación, seleccione Inicializar instancia.

f. Cuando se solicite, elija la clave que creó para la nueva instancia y, a continuación, elija Inicializar instancia.

g. (Opcional) Si la instancia original tenía una dirección IP elástica asociada, transfiérala a la nueva instancia. Si la instancia original tiene volúmenes de EBS además del volumen raíz, transfiéralos a la nueva instancia.

5. Desconecte el volumen raíz de la instancia original de la siguiente manera:

   a. Seleccione la instancia original y elija la pestaña Almacenamiento. Anote el nombre del dispositivo raíz en Nombre del dispositivo raíz. Busque el volumen con el nombre de este dispositivo en Dispositivos de bloques y anote el ID del volumen.

   b. En el panel de navegación, elija Volumes (Volúmenes).

   c. En la lista de volúmenes, seleccione el volumen que anotó como dispositivo raíz y elija Acciones, Separar volumen. Una vez que el estado del volumen cambie a available (disponible), siga con el paso siguiente.

6. Si creó una instancia nueva para reemplazar la instancia original, puede terminar la original ahora. Ya no se necesita. Para el resto del procedimiento, todas las referencias a la instancia original se aplican a la que acaba de crear.

Paso 2: Adjuntar el volumen a una instancia temporal

A continuación, lance una instancia temporal y adjúntele el volumen como volumen secundario. Es la instancia que utiliza para ejecutar EC2Launch.

Para lanzar una instancia temporal y adjuntar el volumen

1. Lance la instancia temporal de la siguiente manera:

   a. En el panel de navegación, elija Instances (Instancias), luego elija Launch instances (Lanzar instancias) y por último, seleccione una AMI.

   > **Important**
   >
   > Es necesario seleccionar una AMI para una versión diferente de Windows a fin de impedir que se produzcan conflictos de firmas de disco. Por ejemplo, si la instancia

original ejecuta Windows Server 2019, lance la instancia temporal mediante el uso de una AMI para Windows Server 2016.

b. Mantenga el tipo de instancia predeterminada y, a continuación, seleccione Next: Configure Instance Details (Siguiente: Configurar detalles de la instancia).

c. En la página Configure Instance Details (Configurar detalles de la instancia), para Subred, seleccione la misma zona de disponibilidad que la de la instancia original y elija Review and Launch (Revisar y lanzar).

> **Important**
>
> La instancia temporal debe estar en la misma zona de disponibilidad que la instancia original. Si su instancia temporal se encuentra en una zona de disponibilidad diferente, no podrá adjuntar a ella el volumen raíz de la instancia original.

d. En la página Review Instance Launch, elija Launch.

e. Cuando lo solicite, cree un nuevo par de claves, descárguelas en un lugar seguro de su computadora y, a continuación, elija Launch Instances (Lanzar instancias).

2. Adjuntar el volumen a la instancia temporal como volumen secundario de la siguiente manera:

a. En el panel de navegación, elija Volumes (Volúmenes), seleccione el volumen que desconectó de la instancia original y, luego, elija Actions (Acciones), Detach Volume (Adjuntar volumen).

b. En el cuadro de diálogo, Attach Volume (Adjuntar volumen), para Instances (Instancias), comience a escribir el nombre o el ID de la instancia temporal y, a continuación, seleccione la instancia de la lista.

c. Para Device (Dispositivo), escriba **`xvdf`** (si aún no está allí) y, luego, elija Attach (Adjuntar).

Paso 3: Restablecer la contraseña de administrador

A continuación, conéctese a la instancia temporal y utilice EC2Launch para restablecer la contraseña de administrador.

Para restablecer la contraseña del administrador

1. Establezca conexión con la instancia temporal y use la herramienta EC2Rescue for Windows Server de la instancia para restablecer la contraseña de administrador tal y como se indica a continuación:

   a. Descargue el archivo zip EC2Rescue for Windows Server, extraiga su contenido y ejecute EC2Rescue.exe.

   b. En la pantalla License Agreement (Contrato de licencia), lea el contrato de licencia y, si acepta los términos, marque I Agree (Acepto).

   c. En la pantalla Welcome to EC2Rescue for Windows Server(Bienvenido a EC2Rescue for Windows Server), elija Next (Siguiente).

   d. En la pantalla Select mode (Seleccionar modo), elija Offline instance (Instancia sin conexión).

   e. En la pantalla Select a disk (Seleccionar un disco), seleccione el dispositivo xvdf y elija Next (Siguiente).

   f. Confirme la selección del disco y elija Yes (Sí).

   g. Una vez cargado el volumen, elija OK (Aceptar).

   h. En la pantalla Select Offline Instance Option (Seleccionar opción de instancia sin conexión), elija Diagnose and Rescue (Diagnosticar y rescatar).

   i. En la pantalla Summary (Resumen), compruebe la información y elija Next (Siguiente).

   j. En la pantalla Detected possible issues (Posibles problemas detectados), seleccione Reset Administrator Password (Restablecer contraseña de administrador) y elija Next (Siguiente).

   k. En la pantalla Confirm (Confirmar), elija Rescue (Rescatar), OK (Aceptar).

   l. En la pantalla Done (Listo), elija Finish (Finalizar).

   m. Cierre la herramienta EC2Rescue for Windows Server, desconéctese de la instancia temporal y luego vuelva a la consola de Amazon EC2.

2. Separe el volumen (`xvdf`) secundario de la instancia temporal como sigue:

   a. En el panel de navegación, elija Instances (Instancias) y seleccione la instancia temporal.

   b. En la pestaña Storage (Almacenamiento) de la instancia temporal, observe el ID del volumen EBS que aparece como xvdf.

   c. En el panel de navegación, elija Volumes (Volúmenes).

d. En la lista de volúmenes, seleccione el volumen indicado en el paso anterior y elija Actions (Acciones), Detach Volume (Separar volumen). Una vez que el estado del volumen cambie a available (disponible), siga con el paso siguiente.

Paso 4: Reiniciar la instancia original

Después de restablecer la contraseña de administrador mediante EC2Launch, adjunte el volumen de nuevo a la instancia original como volumen raíz y conéctese a la instancia utilizando su par de claves para recuperar la contraseña de administrador.

Para reiniciar la instancia original

1. Vuelva a adjuntar el volumen a la instancia original de la siguiente manera:

   a. En el panel de navegación, elija Volumes (Volúmenes), seleccione el volumen que desconectó de la instancia original y, luego, elija Actions (Acciones), Detach Volume (Adjuntar volumen).

   b. En el cuadro de diálogo, Attach Volume (Adjuntar volumen), para Instances (Instancias), comience a escribir el nombre o el ID de la instancia temporal y, a continuación, seleccione la instancia de la lista.

   c. Para Device (Dispositivo), escriba **`/dev/sda1`**.

   d. Elija Attach (Adjuntar). Una vez que el estado del volumen cambie a `in-use`, proceda con el siguiente paso.

2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias). Seleccione la instancia original y elija Instance state (Estado de la instancia) y, luego, Start instance (Iniciar instancia). Una vez que el estado de la instancia cambie a `Running`, proceda con el siguiente paso.

3. Recupere su nueva contraseña de administrador de Windows mediante la clave privada del nuevo par de claves y conéctese a la instancia. Para obtener más información, consulte Conexión a una instancia de Windows de mediante RDP.

4. (Opcional) Puede terminar la instancia temporal cuando no vaya a utilizarla más. Seleccione la instancia temporal y elija Instance state (Estado de la instancia) y Terminate instance (Terminar instancia).

Restablecer la contraseña del administrador de Windows para la instancia de EC2 mediante EC2Config

Si perdió su contraseña de administrador de Windows y utiliza una AMI de Windows anterior a Windows Server 2016, puede utilizar el agente EC2Config para generar una contraseña nueva.

Si utiliza una AMI de Windows Server 2016 o una versión posterior, consulte Restablecer la contraseña del administrador de Windows para la instancia de EC2 mediante EC2Launch o bien, puede utilizar la herramienta EC2Rescue, que emplea el servicio EC2Launch para generar una nueva contraseña.

> **Note**
>
> Si ha deshabilitado la cuenta de administrador local en la instancia y esta está configurada para Systems Manager, también puede volver a habilitar y restablecer la contraseña de administrador local por medio de EC2Rescue y Run Command. Para obtener más información, consulte Uso de EC2Rescue para Windows Server con Systems Manager Run Command.

> **Note**
>
> Existe un documento de automatización de AWS Systems Manager que aplica de manera automática los pasos manuales necesarios para restablecer la contraseña del administrador local. Para obtener más información, consulte Restablecimiento de contraseñas y claves de SSH en instancias de EC2 en la Guía del usuario de AWS Systems Manager.

Para restablecer la contraseña de administrador de Windows utilizando EC2Config, debe hacer lo siguiente:

- Paso 1: Comprobar que el servicio EC2Config se está ejecutando
- Paso 2: Separar el volumen raíz de la instancia
- Paso 3: Adjuntar el volumen a una instancia temporal
- Paso 4: Modificar el archivo de configuración
- Paso 5: Reiniciar la instancia original

Paso 1: Comprobar que el servicio EC2Config se está ejecutando

Antes de intentar restablecer la contraseña de administrador, verifique que el servicio EC2Config está instalado y en ejecución. Utilizará el servicio EC2Config para restablecer la contraseña de administrador más adelante en esta sección.

Para comprobar que el servicio EC2Config se está ejecutando

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias) y luego, la instancia que necesita restablecer la contraseña. Esta instancia se denomina instancia original en este procedimiento.
3. Elija Actions (Acciones), Monitor and troubleshoot (Monitoreo y solución de problemas), Get system log (Obtener registro del sistema).
4. Localice la entrada de EC2 Agent, por ejemplo, EC2 Agent: Ec2Config service v3.18.1118. Si ve esta entrada, el servicio EC2Config está ejecutándose.

   Si el resultado del registro del sistema está vacío o si el servicio EC2Config no se está ejecutando, solucione los problemas de la instancia usando el servicio de capturas de pantalla de consola de instancia. Para obtener más información, consulte Captura de pantalla de una instancia inaccesible.

Paso 2: Separar el volumen raíz de la instancia

No puede utilizar el servicio EC2Config para restablecer una contraseña de administrador si el volumen donde se almacena la contraseña está vinculado a una instancia como volumen raíz. Debe separar el volumen de la instancia original para que pueda adjuntarlo a una instancia temporal como volumen secundario.

Desconectar el volumen raíz de la instancia

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione la instancia que requiere el restablecimiento de la contraseña y elija Estado de instancia, Detener instancia. Después de que el estado de la instancia cambie a Stopped (Detenido), proceda con el siguiente paso.

4. (Opcional) Si dispone de la clave privada que especificó cuando lanzó esta instancia, proceda con el siguiente paso. De lo contrario, siga los pasos siguientes para reemplazar la instancia por una nueva que se lance con un nuevo par de claves.

    a. Cree un nuevo par de claves mediante la consola de Amazon EC2. Si desea dar al nuevo par de claves el mismo nombre que tenía la clave privada que perdió, primero debe eliminar el par de claves existente.

    b. Seleccione la instancia que desea reemplazar. Tenga en cuenta el tipo de instancia, la VPC, la subred, el grupo de seguridad y el rol de IAM de la instancia.

    c. Seleccione la instancia y elija Acciones Imagen y plantillas Crear imagen. Escriba un nombre y una descripción para la imagen y, luego, elija Create image (Crear imagen).

    d. En el panel de navegación, elija AMIs. Aguarde a que el estado de la imagen cambie a disponible. Luego, elija Inicialización de instancias desde la AMI.

    e. Complete los campos para inicializar una instancia, asegurándose de seleccionar el mismo tipo de instancia, VPC, subred, grupo de seguridad y rol de IAM que la instancia que se desea reemplazar y, a continuación, seleccione Inicializar instancia.

    f. Cuando se solicite, elija la clave que creó para la nueva instancia y, a continuación, elija Inicializar instancia.

    g. (Opcional) Si la instancia original tenía una dirección IP elástica asociada, transfiérala a la nueva instancia. Si la instancia original tiene volúmenes de EBS además del volumen raíz, transfiéralos a la nueva instancia.

5. Desconecte el volumen raíz de la instancia original de la siguiente manera:

    a. Seleccione la instancia original y elija la pestaña Almacenamiento. Anote el nombre del dispositivo raíz en Nombre del dispositivo raíz. Busque el volumen con el nombre de este dispositivo en Dispositivos de bloques y anote el ID del volumen.

    b. En el panel de navegación, elija Volumes (Volúmenes).

    c. En la lista de volúmenes, seleccione el volumen que anotó como dispositivo raíz y elija Acciones, Separar volumen. Una vez que el estado del volumen cambie a available (disponible), siga con el paso siguiente.

6. Si creó una instancia nueva para reemplazar la instancia original, puede terminar la original ahora. Ya no se necesita. Para el resto del procedimiento, todas las referencias a la instancia original se aplican a la que acaba de crear.

Paso 3: Adjuntar el volumen a una instancia temporal

A continuación, lance una instancia temporal y adjúntele el volumen como volumen secundario. Esta es la instancia que debe utilizar para modificar el archivo de configuración.

Para lanzar una instancia temporal y adjuntar el volumen

1. Lance la instancia temporal de la siguiente manera:

   a. En el panel de navegación, elija Instances (Instancias), luego elija Launch instances (Lanzar instancias) y por último, seleccione una AMI.

   > **Important**
   >
   > Es necesario seleccionar una AMI para una versión diferente de Windows a fin de impedir que se produzcan conflictos de firmas de disco. Por ejemplo, si la instancia original ejecuta Windows Server 2019, lance la instancia temporal mediante el uso de una AMI para Windows Server 2016.

   b. Mantenga el tipo de instancia predeterminada y, a continuación, seleccione Next: Configure Instance Details (Siguiente: Configurar detalles de la instancia).

   c. En la página Configure Instance Details (Configurar detalles de la instancia), para Subred, seleccione la misma zona de disponibilidad que la de la instancia original y elija Review and Launch (Revisar y lanzar).

   > **Important**
   >
   > La instancia temporal debe estar en la misma zona de disponibilidad que la instancia original. Si su instancia temporal se encuentra en una zona de disponibilidad diferente, no podrá adjuntar a ella el volumen raíz de la instancia original.

   d. En la página Review Instance Launch, elija Launch.

   e. Cuando lo solicite, cree un nuevo par de claves, descárguelas en un lugar seguro de su computadora y, a continuación, elija Launch Instances (Lanzar instancias).

2. Adjuntar el volumen a la instancia temporal como volumen secundario de la siguiente manera:

a. En el panel de navegación, elija Volumes (Volúmenes), seleccione el volumen que desconectó de la instancia original y, luego, elija Actions (Acciones), Detach Volume (Adjuntar volumen).

b. En el cuadro de diálogo, Attach Volume (Adjuntar volumen), para Instances (Instancias), comience a escribir el nombre o el ID de la instancia temporal y, a continuación, seleccione la instancia de la lista.

c. Para Device (Dispositivo), escriba **`xvdf`** (si aún no está allí) y, luego, elija Attach (Adjuntar).

Paso 4: Modificar el archivo de configuración

Después de adjuntar el volumen a una instancia temporal como volumen secundario, modifique el complemento `Ec2SetPassword` en el archivo de configuración.

Para modificar el archivo de configuración


1. En la instancia temporal, modifique el archivo de configuración en el volumen secundario del modo siguiente:

   a. Lance y conéctese a la instancia temporal.

   b. Siga las instrucciones a continuación para poner la unidad en línea: Ponga un volumen de Amazon EBS a disposición para su uso.

   c. Desplácese hasta el volumen secundario y abra `\Program Files\Amazon \Ec2ConfigService\Settings\config.xml` con un editor de texto, como el Bloc de notas.

   d. En la parte superior del archivo, busque el complemento con el nombre `Ec2SetPassword`, tal como se muestra en la captura de pantalla. Cambie el estado de `Disabled` a `Enabled` y guarde el archivo.



2. Después de modificar el archivo de configuración, separe el volumen secundario de la instancia temporal del modo siguiente:

   a. Mediante la utilidad Disk Management (Administración de discos), desconecte el volumen.

   b. Desconéctese de la instancia temporal y vuelva a la consola de Amazon EC2.

   c. En el panel de navegación, elija Volumes (Volúmenes), seleccione el volumen y luego elija Actions (Acciones), Detach Volume (Separar volumen). Una vez que el estado del volumen cambie a available (disponible), siga con el paso siguiente.

Paso 5: Reiniciar la instancia original

Después de modificar el archivo de configuración, adjunte el volumen de nuevo a la instancia original como volumen raíz y conéctese a la instancia utilizando su par de claves para recuperar la contraseña de administrador.

1. Vuelva a adjuntar el volumen a la instancia original de la siguiente manera:

a. En el panel de navegación, elija Volumes (Volúmenes), seleccione el volumen que desconectó de la instancia original y, luego, elija Actions (Acciones), Detach Volume (Adjuntar volumen).

b. En el cuadro de diálogo, Attach Volume (Adjuntar volumen), para Instances (Instancias), comience a escribir el nombre o el ID de la instancia temporal y, a continuación, seleccione la instancia de la lista.

c. Para Device (Dispositivo), escriba **`/dev/sda1`**.

d. Elija Attach (Adjuntar). Una vez que el estado del volumen cambie a `in-use`, proceda con el siguiente paso.

2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias). Seleccione la instancia original y elija Instance state (Estado de la instancia) y, luego, Start instance (Iniciar instancia). Una vez que el estado de la instancia cambie a `Running`, proceda con el siguiente paso.

3. Recupere su nueva contraseña de administrador de Windows mediante la clave privada del nuevo par de claves y conéctese a la instancia. Para obtener más información, consulte Conexión a una instancia de Windows de mediante RDP.

> **Important**
>
> La instancia recibe una dirección IP pública nueva cuando la para y la comienza. Asegúrese de conectar la instancia utilizando su nombre de DNS público actual. Para obtener más información, consulte Cambios de estado de una instancia de Amazon EC2.

4. (Opcional) Puede terminar la instancia temporal cuando no vaya a utilizarla más. Seleccione la instancia temporal y elija Instance state (Estado de la instancia) y Terminate instance (Terminar instancia).

Solución de problemas de Sysprep con instancias de Amazon EC2 para Windows

Si tiene problemas o recibe mensajes de error durante la preparación de la imagen, revise los siguientes registros. La ubicación del registro varía en función de si se está ejecutando EC2Config, EC2Launch v1 o EC2Launch v2 con Sysprep.

- `%WINDIR%\Panther\Unattendgc` (EC2Config, EC2Launch v1 y EC2Launch v2)

- `%WINDIR%\System32\Sysprep\Panther` (EC2Config, EC2Launch v1 y EC2Launch v2)
- `C:\Program Files\Amazon\Ec2ConfigService\Logs\Ec2ConfigLog.txt` (únicamente EC2Config)
- `C:\ProgramData\Amazon\Ec2Config\Logs` (únicamente EC2Config)
- `C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Log\EC2Launch.log` (únicamente EC2Launch v1)
- `%ProgramData%\Amazon\EC2Launch\log\agent.log` (únicamente EC2Launch v2)

Si recibe un mensaje de error durante la preparación de la imagen con Sysprep, el sistema operativo podría no estar disponible. Para revisar los archivos de registro, debe parar la instancia, adjuntar su volumen a otra instancia en buen estado como volumen secundario y, a continuación, revisar los registros mencionados en dicho volumen secundario. Para obtener más información acerca del propósito de los archivos de registro por nombre, consulte Archivos de registro relacionados con la instalación de Windows en la documentación de Microsoft.

Si encuentra errores en el archivo de registro Unattendgc, utilice Microsoft Error Lookup Tool para obtener más detalles sobre el error. El siguiente error notificado en el archivo de registro Unattendgc suele deberse a la existencia de uno o varios perfiles de usuario dañados en la instancia:

```
Error [Shell Unattend] _FindLatestProfile failed (0x80070003) [gle=0x00000003]
Error [Shell Unattend] CopyProfile failed (0x80070003) [gle=0x00000003]
```

Existen dos opciones para resolver este problema:

Opción 1

Utilice Regedit en la instancia para buscar la siguiente clave. Verifique que no existen claves de registro de perfil para un usuario eliminado.

`[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\`

Opción 2

1. Modifique el archivo relevante como se indica a continuación:
   - Windows Server 2012 R2 y versiones anteriores: modifique el archivo de respuesta de EC2Config (`C:\Program Files\Amazon\Ec2ConfigService\sysprep2008.xml`).

- Windows Server 2016 y 2019: edite el archivo de respuesta unattend.xml (`C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Sysprep\Unattend.xml`).
- Windows Server 2022: edite el archivo de respuesta unattend.xml (`C:\ProgramData\Amazon\EC2Launch\sysprep\unattend.xml`).

2. Cambie `<CopyProfile>true</CopyProfile>` a `<CopyProfile>false</CopyProfile>`.
3. Vuelva a ejecutar Sysprep. Tenga en cuenta que este cambio de configuración eliminará el perfil de usuario administrador integrado una vez se complete Sysprep.

Solución de problemas de instancia de Linux de Amazon EC2 dañada con EC2Rescue

EC2Rescue para Linux es una herramienta de código abierto fácil de utilizar que se puede ejecutar en una instancia de Linux de Amazon EC2 para diagnosticar, solucionar y corregir problemas comunes mediante su biblioteca de más de 100 módulos. Los módulos son archivos YAML que contienen un script de BASH o Python y los metadatos necesarios.

Entre algunos de los casos de uso generalizados de las instancias de EC2Rescue para Linux se incluyen lo siguientes:

- Recopilación de registros de syslog y del administrador de paquetes
- Recopilación de datos de utilización de recursos
- Diagnóstico y corrección de los parámetros problemáticos del kernel conocidos y los problemas comunes de OpenSSH

> **Note**
>
> El manual de procedimientos `AWSSupport-TroubleshootSSH` de Automatización de AWS Systems Manager instala EC2Rescue para Linux y, luego, utiliza la herramienta para comprobar o intentar solucionar problemas comunes que impiden una conexión a través de SSH a una instancia de Linux. Para obtener más información, consulte AWSSupport-TroubleshootSSH.

Si usa una instancia de Windows, consulte the section called “EC2Rescue para instancias de Windows”.

Temas

- Instalación de EC2Rescue en una instancia de Linux de Amazon EC2
- Ejecución de comandos de EC2Rescue en una instancia de Linux de Amazon EC2
- Desarrollo de módulos de EC2Rescue para instancias de Linux de Amazon EC2

Instalación de EC2Rescue en una instancia de Linux de Amazon EC2

La herramienta EC2Rescue para Linux se puede instalar en una instancia de Linux Amazon EC2 que responda a los prerrequisitos siguientes.

Requisitos previos

- Sistemas operativos compatibles:
  - Amazon Linux 2
  - Amazon Linux 2016.09+
  - SUSE Linux Enterprise Server 12+
  - RHEL 7+
  - Ubuntu 16.04+
- Requisitos de software:
  - Python 2.7.9+ o 3.2+

Instalación de EC2Rescue

El manual de procedimientos de `AWSSupport-TroubleshootSSH` instala EC2Rescue para Linux y luego usa la herramienta para comprobar o intentar solucionar problemas comunes que impiden una conexión remota a un equipo Linux a través de SSH. Para obtener más información y para ejecutar esta automatización, consulte Soporte-TroubleshootSSH.

Si su sistema tiene la versión de Python necesaria, puede instalar la compilación estándar. De lo contrario, puede instalar la compilación incluida, la cual lleva una copia mínima de Python.

Para instalar la compilación estándar

1. En una instancia de Linux en ejecución, descargue la herramienta EC2Rescue para Linux:

```
curl -O https://s3.amazonaws.com/ec2rescuelinux/ec2rl.tgz
```

2. (Opcional) Verifique la firma de EC2Rescue para el archivo de instalación de Linux. Para obtener más información, consulte (Opcional) Verificar la firma de EC2Rescue para Linux.
3. Descargue el archivo hash sha256:

```
curl -O https://s3.amazonaws.com/ec2rescuelinux/ec2rl.tgz.sha256
```

4. Compruebe la integridad del archivo tarball:

```
sha256sum -c ec2rl.tgz.sha256
```

5. Descomprima el archivo tarball:

```
tar -xzvf ec2rl.tgz
```

6. Verifique la instalación enumerando el archivo de ayuda:

```
cd ec2rl-<version_number>
./ec2rl help
```

Para instalar la compilación incluida

Para ver un enlace a la descarga y la lista de limitaciones, consulte EC2Rescue para Linux en github.

(Opcional) Verificar la firma de EC2Rescue para Linux

A continuación se detalla el proceso recomendado para verificar la validez del paquete de EC2Rescue para Linux para los sistemas operativos basados en Linux.

Siempre que descargue una aplicación de Internet, le recomendamos que compruebe la identidad del editor del software y verifique que la aplicación no ha sido alterada ni se ha visto corrompida desde que se publicó. Esto le protege ante una posible instalación de una versión de la aplicación que contenga un virus u otro código malintencionado.

Si después de seguir los pasos descritos en este tema determina que el software del agente de EC2Rescue para Linux ha sido modificado o está dañado, no ejecute el archivo de instalación. En lugar de hacerlo, póngase en contacto con Amazon Web Services.

Los archivos de EC2Rescue para Linux para los sistemas operativos basados en Linux se firman con GnuPG, una implementación de código abierto del estándar Pretty Good Privacy (OpenPGP) para firmas digitales seguras. GnuPG (también conocido como GPG) permite realizar la autenticación y

verificar la integridad mediante el uso de una firma digital. AWS publica una clave pública y firmas que pueden utilizarse para comprobar el paquete de EC2Rescue para Linux descargado. Para obtener más información sobre PGP y GnuPG (GPG), consulte https://www.gnupg.org/.

El primer paso consiste en establecer una relación de confianza con el editor del software. Descargue la clave pública del editor de software, compruebe que el propietario de la clave pública es quien afirma ser y, a continuación, agregue la clave pública a su llavero. Su llavero es una colección de claves públicas conocidas. Tras establecer la autenticidad de la clave pública, puede usarla para verificar la firma de la aplicación.

Tareas

- Autenticar e importar la clave pública
- Verificar la firma del paquete

Autenticar e importar la clave pública

El siguiente paso del proceso consiste en autenticar la clave pública de EC2Rescue para Linux y agregarla como una clave de confianza al llavero de GPG.

Para autenticar e importar la clave pública de EC2Rescue para Linux

1. En un símbolo del sistema, utilice el comando siguiente para obtener una copia de la clave de compilación pública de GPG:

   ```
   curl -O https://s3.amazonaws.com/ec2rescuelinux/ec2rl.key
   ```

2. En un símbolo del sistema, en el directorio donde haya guardado `ec2rl.key`, use el siguiente comando para importar la clave pública de EC2Rescue para Linux en su llavero:

   ```
   gpg2 --import ec2rl.key
   ```

   El comando devuelve resultados similares a los siguientes:

   ```
   gpg: /home/ec2-user/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created
   gpg: key 2FAE2A1C: public key "ec2autodiag@amazon.com <EC2 Rescue for Linux>"
    imported
   gpg: Total number processed: 1
   gpg:               imported: 1  (RSA: 1)
   ```

> **Tip**
>
> Si ve un error que indica que no se encuentra el comando, instale la utilidad de GnuPG con `apt-get install gnupg2` (Linux basado en Debian) o `yum install gnupg2` (Linux basado en Red Hat).

Verificar la firma del paquete

Después de haber instalado las herramientas de GPG, haber autenticado e importado la clave pública de EC2Rescue para Linux y haber comprobado que la clave pública de EC2Rescue para Linux es de confianza, estará listo para verificar la firma del script de instalación de EC2Rescue para Linux.

Para verificar la firma del script de instalación de EC2Rescue para Linux

1. En el símbolo del sistema, ejecute el siguiente comando para descargar el archivo de firma para el script de instalación:

   ```
   curl -O https://s3.amazonaws.com/ec2rescuelinux/ec2rl.tgz.sig
   ```

2. Verifique la firma utilizando un símbolo del sistema para ejecutar el siguiente comando en el directorio donde haya guardado `ec2rl.tgz.sig` y el archivo de instalación de EC2Rescue para Linux. Ambos archivos deben estar presentes.

   ```
   gpg2 --verify ./ec2rl.tgz.sig
   ```

   El resultado debería tener un aspecto similar al siguiente:

   ```
   gpg: Signature made Thu 12 Jul 2018 01:57:51 AM UTC using RSA key ID 6991ED45
   gpg: Good signature from "ec2autodiag@amazon.com <EC2 Rescue for Linux>"
   gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
   gpg:          There is no indication that the signature belongs to the owner.
   Primary key fingerprint: E528 BCC9 0DBF 5AFA 0F6C  C36A F780 4843 2FAE 2A1C
        Subkey fingerprint: 966B 0D27 85E9 AEEC 1146  7A9D 8851 1153 6991 ED45
   ```

Si el resultado contiene la expresión `Good signature from "ec2autodiag@amazon.com <EC2 Rescue for Linux>"`, significa que la firma se ha verificado correctamente y que se puede ejecutar el script de instalación de EC2Rescue para Linux.

Si el resultado incluye la expresión `BAD signature`, compruebe si ha realizado el procedimiento correctamente. Si sigue recibiendo esta respuesta, póngase en contacto con Amazon Web Services y no ejecute el archivo de instalación descargado anteriormente.

A continuación, se describen en detalle las advertencias que podría recibir:

- WARNING: This key is not certified with a trusted signature! There is no indication that the signature belongs to the owner. Esto afecta a su nivel personal de confianza, ya que no puede tener la certeza de que posee una clave pública auténtica para EC2Rescue para Linux. En un mundo ideal, visitaría una oficina de Amazon Web Services y recibiría la clave en persona. Sin embargo, lo habitual es que la descargue desde un sitio web. En este caso, el sitio web pertenece a Amazon Web Services.
- gpg2: no ultimately trusted keys found. Esto significa que la clave específica no es "definitivamente fiable" para usted (o para otras personas en las que usted confía).

Para obtener más información, consulte https://www.gnupg.org/.

Ejecución de comandos de EC2Rescue en una instancia de Linux de Amazon EC2

EC2Rescue es una herramienta de la línea de comandos. Tras instalar EC2rescue en la instancia de Linux, puede obtener ayuda general sobre cómo utilizar la herramienta mediante la ejecución de `./ec2rl help`. Puede ver los módulos disponibles mediante la ejecución de `./ec2rl list` y puede obtener ayuda sobre un módulo específico mediante la ejecución de `./ec2rl help` *`module_name`*.

A continuación se muestran algunas tareas comunes que puede realizar para comenzar a usar esta herramienta.

Tareas

- Ejecución de módulos de EC2Rescue
- Carga de los resultados del módulo de EC2Rescue

- Creación de copias de seguridad de una instancia de Linux de Amazon EC2

Ejecución de módulos de EC2Rescue

Ejecución de todos los módulos de EC2Rescue

Utilice el comando ./ec2rl run sin especificar ningún otro parámetro. Algunos módulos requieren acceso raíz. Si no es usuario raíz, utilice sudo al ejecutar el comando.

```
./ec2rl run
```

Ejecución de un módulo de EC2Rescue específico

Utilice el comando ./ec2rl run, y para `--only-modules`, especifique el nombre del módulo que desea ejecutar. Algunos módulos requieren argumentos para poder usarlos.

```
./ec2rl run --only-modules=module_name --arguments
```

Por ejemplo, para ejecutar el módulo dig para consultar el dominio `amazon.com`, utilice el siguiente comando.

```
./ec2rl run --only-modules=dig --domain=amazon.com
```

Visualización de los resultados de un módulo de EC2Rescue

Ejecute el módulo y consulte el archivo de registro en `cat /var/tmp/ec2rl/`*`logfile_location`*. Por ejemplo, el archivo de registro del módulo dig se encuentra en la siguiente ubicación:

```
cat /var/tmp/ec2rl/timestamp/mod_out/run/dig.log
```

Carga de los resultados del módulo de EC2Rescue

Si Soporte ha solicitado los resultados de un módulo de EC2Rescue, puede cargar el archivo de registro mediante la herramienta de EC2Rescue. Puede cargar los resultados en una ubicación proporcionada por Soporte o en un bucket de Amazon S3 de su propiedad.

Carga de los resultados en una ubicación proporcionada por Soporte

Utilice el comando ./ec2rl upload. En `--upload-directory`, especifique la ubicación del archivo de registro. En `--support-url`, especifique la dirección URL proporcionada por Soporte.

```
./ec2rl upload --upload-directory=/var/tmp/ec2rl/logfile_location --support-
url="url_provided_by_aws_support"
```

Carga de los resultados en un bucket de Amazon S3

Utilice el comando ./ec2rl upload. En `--upload-directory`, especifique la ubicación del archivo de registro. En `--presigned-url`, especifique una dirección URL prefirmada para el bucket de S3. Para obtener más información acerca de cómo generar URL prefirmadas para Amazon S3, consulte Carga de objetos con direcciones URL prefirmadas.

```
./ec2rl upload --upload-directory=/var/tmp/ec2rl/logfile_location --presigned-
url="presigned_s3_url"
```

Creación de copias de seguridad de una instancia de Linux de Amazon EC2

Puede utilizar EC2Rescue para hacer copias de seguridad de la instancia de Linux mediante la creación de una AMI o la creación de instantáneas de los volúmenes asociados.

Para crear una AMI

Utilice el comando `./ec2rl run` y, en `--backup`, especifique `ami`.

```
./ec2rl run --backup=ami
```

Creación de instantáneas de varios volúmenes de todos los volúmenes asociados

Utilice el comando `./ec2rl run` y, en `--backup`, especifique `allvolumes`.

```
./ec2rl run --backup=allvolumes
```

Creación de una instantánea de un volumen asociado específico

Utilice el comando `./ec2rl run` y, en `--backup`, especifique el identificador del volumen del que se va a hacer la copia de seguridad.

```
./ec2rl run --backup=vol-01234567890abcdef
```

Desarrollo de módulos de EC2Rescue para instancias de Linux de Amazon EC2

Los módulos se escriben en YAML, un estándar de serialización de datos. Un archivo YAML de un módulo consta de un único documento que representa el módulo y sus atributos.

Agregar atributos de módulo

En la tabla siguiente se muestran los atributos de módulo disponibles.

Atributo	Descripción
name (nombre)	Nombre del módulo. El nombre debe tener 18 caracteres o menos de longitud.
version	Número de versión del módulo.
title	Un título breve y descriptivo para el módulo. Este valor debe tener 50 caracteres o menos de longitud.

helptext	La descripción ampliada del módulo. Cada línea debe tener 75 caracteres o menos de longitud. Si el módulo consume argumentos, requeridos y opcionales, inclúyalos en el valor de helptext.
	
	Por ejemplo:
	
	`helptext: !!str |`
	`  Collect output from ps for system analysis`
	`  Consumes --times= for number of times to repeat`
	`  Consumes --period= for time period between repetition`

placement	La fase en la que debe ejecutarse el módulo. Valores admitidos:

Atributo	Descripción
	• prediagnostic • run • postdiagnostic
language	El lenguaje en que está escrito el código del módulo. Valores admitidos: • bash • python **Note** El código Python debe ser compatible con Python 2.7.9+ y Python 3.2+.
remediation	Indica si el módulo admite remedio. Los valores admitidos son `True` o `False`. El módulo tomará el valor predeterminado `False` si está ausente, lo que lo convertirá en un atributo opcional para los módulos que no admiten el remedio.
content	La totalidad del código de script.
constraint	El nombre del objeto que contiene los valores de restricción.

Atributo	Descripción
dominio	Un descriptor del modo en que el módulo se agrupa o clasifica. El conjunto de módulos incluidos usa los dominios siguientes: • revisiones de • net • os • performance
class	Un descriptor del tipo de tarea que realiza el módulo. El conjunto de módulos incluidos usa las clases siguientes: • collect (recopila el resultado de los programas) • diagnose (pase/error según un grupo de criterios) • gather (copia archivos y escribe en un archivo específico)
distro	La lista de distribuciones Linux que admite este módulo. El conjunto de módulos incluidos usa las distribuciones siguientes: • alami (Amazon Linux) • rhel • ubuntu • suse
obligatorio	Los argumentos requeridos que el módulo usa para las opciones de la CLI.
opcional	Los argumentos opcionales que el módulo puede usar.

Atributo	Descripción
software	Los ejecutables de software usados en el módulo. Este atributo tiene como finalidad especificar software que no está instalado de manera predeterminada. La lógica de EC2Rescue para Linux asegura que estos programas sean ejecutables y estén presentes antes de ejecutar el módulo.
package	El paquete de software de origen para un ejecutable. Este atributo tiene como finalidad proporcionar detalles ampliados sobre el paquete con el software, incluida una URL para descargar u obtener más información.
sudo	Indica si se requiere acceso raíz para ejecutar el módulo. No necesita implementar las comprobaciones sudo en el script del módulo. Si el valor es verdadero, la lógica de EC2Rescue para Linux solo ejecuta el módulo cuando el usuario ejecutante tiene acceso raíz.
perfimpact	Indica si el módulo puede tener un impacto significativo de desempeño en el entorno en que se ejecuta. Si el valor es verdadero y el argumento `--perfimpact=true` no está presente, el módulo se omite.
parallelexclusive	Especifica un programa que requiere exclusividad mutua. Por ejemplo, todos los módulos que especifican "bpf" se ejecutan en serie.

Agregar variables de entorno

En la tabla siguiente se muestran las variables de entorno disponibles.

Variable de entorno	Descripción
EC2RL_CALLPATH	La ruta a `ec2rl.py`. Esta ruta se puede usar para ubicar el directorio lib y usar los módulos de Python proporcionados.
EC2RL_WORKDIR	El directorio tmp principal de la herramienta de diagnóstico. Valor predeterminado: `/var/tmp/ec2rl` .
EC2RL_RUNDIR	El directorio donde se almacenan todos los resultados. Valor predeterminado: `/var/tmp/ec2rl/<date&timestamp>` .
EC2RL_GATHEREDDIR	El directorio raíz donde se colocan los datos recopilados del módulo. Valor predeterminado:`/var/tmp/ec2rl/<date&timestamp>/mod_out/gathered/` .
EC2RL_NET_DRIVER	El controlador en uso para la primera interfaz de red no virtual en orden alfabético en la instancia. Ejemplos: • xen_netfront • ixgbevf • ena
EC2RL_SUDO	Es verdadero si EC2Rescue para Linux se ejecuta como raíz; de lo contrario, es falso.
EC2RL_VIRT_TYPE	El tipo de virtualización según lo proporcionan los metadatos de la instancia.

Variable de entorno	Descripción
	Ejemplos: • default-hvm • default-paravirtual
`EC2RL_INTERFACES`	Una lista numerada de interfaces en el sistema. El valor es una cadena que contiene nombres como `eth0`, `eth1`, etcétera. Se genera mediante `functions.bash` y solo está disponible para los módulos de los que se obtiene.

Usar sintaxis YAML

Cuando se construyen los archivos YAML de un módulo, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Tres guiones (`---`) denotan el inicio explícito de un documento.
- La etiqueta `!ec2rlcore.module.Module` dice al analizador YAML a qué constructor llamar cuando se crea el objeto del flujo de datos. Encontrará el constructor dentro del archivo `module.py`.
- La etiqueta `!!str` indica al analizador YAML que no intente determinar el tipo de datos y que interprete el contenido como un literal de cadena.
- El carácter `|` indica al analizador YAML que el valor es un escalar de estilo literal. En este caso, el analizador incluye todos los espacios en blanco. Esto es importante para los módulos porque se mantienen la sangría y los caracteres de nueva línea.
- La sangría estándar de YAML son dos espacios, como se puede ver en los ejemplos siguientes. Asegúrese de que mantiene la sangría estándar (por ejemplo, cuatro espacios para Python) para el script y después sangría de dos espacios para todo el contenido en el archivo del módulo.

Módulos de ejemplo

Ejemplo uno (`mod.d/ps.yaml`):

```
--- !ec2rlcore.module.Module
# Module document. Translates directly into an almost-complete Module object
```

```
name: !!str ps
path: !!str
version: !!str 1.0
title: !!str Collect output from ps for system analysis
helptext: !!str |
  Collect output from ps for system analysis
  Requires --times= for number of times to repeat
  Requires --period= for time period between repetition
placement: !!str run
package:
  - !!str
language: !!str bash
content: !!str |
  #!/bin/bash
  error_trap()
  {
      printf "%0.s=" {1..80}
      echo -e "\nERROR: "$BASH_COMMAND" exited with an error on line ${BASH_LINENO[0]}"
      exit 0
  }
  trap error_trap ERR

  # read-in shared function
  source functions.bash
  echo "I will collect ps output from this $EC2RL_DISTRO box for $times times every
 $period seconds."
  for i in $(seq 1 $times); do
      ps auxww
      sleep $period
  done
constraint:
  requires_ec2: !!str False
  domain: !!str performance
  class: !!str collect
  distro: !!str alami ubuntu rhel suse
  required: !!str period times
  optional: !!str
  software: !!str
  sudo: !!str False
  perfimpact: !!str False
  parallelexclusive: !!str
```

Solución de problemas de una instancia de Windows de Amazon EC2 dañada con EC2Rescue

EC2Rescue for Windows Server es una herramienta fácil de utilizar que se ejecuta en una instancia de Windows Server de Amazon EC2 para diagnosticar y solucionar posibles problemas. Es muy útil para recopilar archivos de registro y solucionar problemas, además de buscar proactivamente posibles áreas problemáticas. Incluso puede examinar volúmenes raíz de Amazon EBS de otras instancias y recopilar los registros pertinentes para solucionar problemas en las instancias de Windows Server que utilizan dichos volúmenes. A continuación, se muestran algunos problemas comunes que EC2Rescue puede solucionar:

- Problemas de conectividad de la instancia debido a la configuración del firewall, el protocolo de escritorio remoto (RDP) o la interfaz de red
- Problemas de arranque del sistema operativo debido a un error de parada, un bucle de arranque o un registro dañado
- Problemas que pueden requerir un análisis de registro avanzado y una solución de problemas

EC2Rescue para Windows Server consta de dos módulos diferentes:

- Un módulo recopilador de datos que recopila datos de todas las diferentes fuentes
- Un módulo de análisis que analiza los datos recogidos comparándolos con una serie de reglas predefinidas para detectar problemas y ofrecer sugerencias

La herramienta EC2Rescue para Windows Server solo se ejecuta en instancias de Amazon EC2 con Windows Server 2012 y versiones posteriores. Cuando se inicia la herramienta, comprueba si está ejecutándose en una instancia de Amazon EC2.

> **Note**
>
> El manual de procedimientos de automatización `AWSSupport-ExecuteEC2Rescue` AWS Systems Manager utiliza la herramienta EC2Rescue para solucionar problemas y, en la medida de lo posible, reparar problemas de conectividad comunes con la instancia de EC2 especificada. Para obtener más información y ejecutar esta automatización, consulte >AWSSupport-ExecuteEC2Rescue.

Si usa una instancia de Linux, consulte the section called “EC2Rescue para instancias de Linux”.

Temas

- Solución de problemas de una instancia de Windows dañada con la GUI de EC2Rescue
- Solución de problemas de una instancia de Windows dañada con la CLI de EC2Rescue
- Solución de problemas de una instancia de Windows dañada con EC2Rescue y Systems Manager

Solución de problemas de una instancia de Windows dañada con la GUI de EC2Rescue

EC2Rescue para Windows Server puede realizar el siguiente análisis en instancias sin conexión:

Opción	Descripción

Diagnose and Rescue (Diagnóstico y rescate)	EC2Rescue for Windows Server puede detectar y resolver problemas con la siguiente configuración de servicio:
	• Hora del sistema
	  • RealTimeisUniversal: detecta si la clave de registro `RealTimeisUniversal` está habilitada. Si está deshabilitada, la hora del sistema Windows varía cuando la zona horaria se establece en un valor que no es UTC.
	• Firewall de Windows
	  • Domain networks (Redes de dominio): detecta si este perfil de firewall de Windows está habilitado o no.
	  • Private networks (Redes privadas): detecta si este perfil de firewall de Windows está habilitado o no.

Opción	Descripción

	• Guest or public networks (Redes públicas o de invitados): detecta si este perfil de firewall de Windows está habilitado o no.
	
	• Escritorio remoto
	  • Service Start (Inicio de servicio): detecta si el servicio de escritorio remoto está habilitado.
	  • Remote Desktop Connections (Conexiones de escritorio remoto): detecta si esta opción está habilitada.
	  • TCP Port (Puerto TCP): detecta el puerto en el que escucha el servicio de escritorio remoto.
	
	• EC2Config (Windows Server 2012 R2 y versiones anteriores)
	  • Installation (Instalación): detecta la versión de EC2Config que está instalada.
	  • Service Start (Inicio de servicio): detecta si el servicio de EC2Config está habilitado.
	  • Ec2SetPassword: genera una contraseña de administrador nueva.
	  • Ec2HandleUserData: permite ejecutar un script de datos de usuario en el siguiente arranque de la instancia.
	
	• EC2Launch (Windows Server 2016 y versiones posteriores)
	  • Installation (Instalación): detecta la versión de EC2Launch que está instalada.

Opción	Descripción

	• Ec2SetPassword: genera una contraseña de administrador nueva.
	
	• Interfaz de red
	  • DHCP Service Startup (Inicio del servicio DHCP): detecta si el servicio DHCP está habilitado.
	  • Ethernet detail (Detalles de Ethernet): muestra información sobre la versión del controlador de red, si se detecta.
	  • DHCP on Ethernet (DHCP en Ethernet): detecta si el servicio DHCP está habilitado.
	• Estado de firma de disco
	  • Firma en disco y Firma en la base de datos de configuración de arranque (BCD): detecta si la firma del disco y la firma BCD son las mismas. Si los valores son diferentes, EC2Rescue intenta sobrescribir la firma del disco con la firma en BCD.

Restore	Lleve a cabo una de las siguientes acciones: • Last Known Good Configuration (Última configuración correcta conocida): intenta arrancar la instancia en el último estado de arranque conocido. • Restore registry from backup (Restaurar registro a partir de una copia de seguridad): restaura el registro a partir de `\Windows\System32\config\RegBack` .
Capture Logs (Captura de registros)	Permite capturar registros en la instancia para analizarlos.

EC2Rescue for Windows Server puede recopilar los datos siguientes en las instancias activas y sin conexión:

Elemento	Descripción
Event Log (Registro de eventos)	Recopila los registros de eventos de aplicación, sistema y EC2Config.
Registry (Registro)	Recopila los hives `SYSTEM` y `SOFTWARE`.
Windows Update Log (Registro de Windows Update)	Recopila los archivos de registro generados por Windows Update. **Note** En Windows Server 2016 y versiones posteriores, el registro se recopila en formato de seguimiento de eventos para Windows (ETW, Event Tracing for Windows).
Sysprep Log (Registro de Sysprep)	Recopila los archivos de registro generados por la herramienta Windows System Preparation.
Registro de configuración del controlador	Recopila los registros de Windows SetupAPI (`setupapi.dev.log` y `setupapi.setup.log`).
Boot Configuration (Configuración de arranque)	Recopila el hive `HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000`.
Memory Dump (Volcado de memoria)	Recopila los archivos de volcado de memoria que existen en la instancia.
EC2Config File (Archivo de EC2Config)	Recopila los archivos de registro generados por el servicio EC2Config.

Elemento	Descripción
EC2Launch File (Archivo de EC2Launch)	Recopila los archivos de registro generados por los scripts de EC2Launch.
SSM Agent File (Archivo del agente de SSM)	Recopila los archivos de registro generados por los registros del SSM Agent y del administrador de parches.
Archivo ElasticGPU EC2	Recopila los registros de eventos relacionados con las GPU elásticas.
ECS	Recopila registros relacionados con Amazon ECS.
CloudEndure	Recopila archivos de registro relacionados con el agente de CloudEndure.
AWSAgente de replicación de para archivos de registro MGN o DRS	Recopila archivos de registro relacionados con AWS Transform MGN o AWS Elastic Disaster Recovery.

EC2Rescue for Windows Server puede recopilar los siguientes datos adicionales de instancias activas:

Elemento	Descripción
System Information (Información del sistema)	Recopila MSInfo32.
Resultado de política de grupo	Recopila el informe de una política de grupo.

Analizar una instancia sin conexión

La opción Offline Instance (Instancia sin conexión) es útil para depurar problemas de arranque con instancias de Windows.

Para ejecutar una acción en una instancia sin conexión

1. Desde una instancia de Windows Server activa, descargue la herramienta EC2Rescue for Windows Server y extraiga los archivos.

   Puede ejecutar el siguiente comando de PowerShell para descargar EC2Rescue sin cambiar la Configuración de seguridad mejorada (ESC) de Internet Explorer.

   ```
   Invoke-WebRequest https://s3.amazonaws.com/ec2rescue/windows/EC2Rescue_latest.zip -
   OutFile $env:USERPROFILE\Desktop\EC2Rescue_latest.zip
   ```

   Este comando descargará el archivo .zip de EC2Rescue en el escritorio del usuario que haya iniciado sesión actualmente

   > **Note**
   >
   > Si recibe un error al descargar el archivo y está usando Windows Server 2016 o una versión anterior, es posible que sea necesario habilitar TLS 1.2 para su terminal PowerShell. Puede habilitar TLS 1.2 para la sesión actual de PowerShell con el siguiente comando y luego volver a intentarlo:
   >
   > ```
   > [Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol =
   >  [Net.SecurityProtocolType]::Tls12
   > ```

2. Detenga la instancia que tiene el problema si todavía no la ha detenido.
3. Separe el volumen raíz de EBS de la instancia con problemas y adjunte el volumen a la instancia de Windows activa que tenga EC2Rescue for Windows Server instalado.
4. Ejecute la herramienta EC2Rescue for Windows Server en la instancia activa y elija Offline Instance (Instancia sin conexión).
5. Seleccione el disco del volumen que acaba de montar y elija Next (Siguiente).
6. Confirme la selección del disco y elija Yes (Sí).
7. Elija la opción de instancia sin conexión que debe ejecutarse y elija Next (Siguiente).

La herramienta EC2Rescue for Windows Server analiza el volumen y recopila información de solución de problemas basándose en los archivos de registro seleccionados.

Para recopilar datos de una instancia activa

Puede recopilar registros y demás datos de una instancia activa.

Para recopilar datos de una instancia activa

1. Conéctese a la instancia de Windows.
2. Descargue la herramienta EC2Rescue for Windows Server en su instancia de Windows y extraiga los archivos.

   Puede ejecutar el siguiente comando de PowerShell para descargar EC2Rescue sin cambiar la Configuración de seguridad mejorada (ESC) de Internet Explorer.

   ```
   Invoke-WebRequest https://s3.amazonaws.com/ec2rescue/windows/EC2Rescue_latest.zip -
   OutFile $env:USERPROFILE\Desktop\EC2Rescue_latest.zip
   ```

   Este comando descargará el archivo .zip de EC2Rescue en el escritorio del usuario que haya iniciado sesión actualmente

   > **Note**
   >
   > Si recibe un error al descargar el archivo y está usando Windows Server 2016 o una versión anterior, es posible que sea necesario habilitar TLS 1.2 para su terminal PowerShell. Puede habilitar TLS 1.2 para la sesión actual de PowerShell con el siguiente comando y luego volver a intentarlo:
   >
   > ```
   > [Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol =
   >  [Net.SecurityProtocolType]::Tls12
   > ```

3. Abra la aplicación EC2Rescue for Windows Server y acepte el acuerdo de licencia.
4. Elija Next (Siguiente), Current instance (Instancia actual), Capture logs (Capturar registros).
5. Seleccione los elementos de datos que deben recopilarse y elija Collect (Recopilar). Lea la advertencia y seleccione Yes (Sí) para continuar.
6. Elija un nombre de archivo y una ubicación para el archivo ZIP y elija Save (Guardar).
7. Una vez que EC2Rescue for Windows Server se haya completado, elija Open Containing Folder (Abrir carpeta contenedora) para ver el archivo ZIP.

8. Elija Finalizar.

Solución de problemas de una instancia de Windows dañada con la CLI de EC2Rescue

La interfaz de línea de comandos (CLI) de EC2Rescue for Windows Server permite ejecutar el complemento EC2Rescue for Windows Server (denominado "acción") mediante programación.

La herramienta EC2Rescue for Windows Server cuenta con dos modos de ejecución:

- /online: permite realizar acciones en la instancia donde está instalado EC2Rescue for Windows Server, como recopilar archivos de registro.
- /offline<device_id>: permite realizar acciones en el volumen raíz sin conexión adjunto a una instancia de Windows de Amazon EC2 independiente en la que se haya instalado EC2Rescue for Windows Server.

Descargue la herramienta EC2Rescue for Windows Server en su instancia de Windows y extraiga los archivos. Puede ver el archivo de ayuda con el comando siguiente:

```
EC2RescueCmd.exe /help
```

EC2Rescue for Windows Server puede realizar las acciones siguientes en una instancia de Windows de Amazon EC2:

- Acción de recopilación
- Acción de rescate
- Acción de restauración

Acción de recopilación

> **Note**
>
> Se pueden recopilar todos los registros, un grupo entero de registros o un solo registro de un grupo.

EC2Rescue for Windows Server puede recopilar los datos siguientes en las instancias activas y sin conexión.

Grupo de registros	Registros disponibles	Descripción
`all`		Recopila todos los registros disponibles.
`eventlog`	• `'Application'` • `'System'` • `'EC2ConfigService'`	Recopila los registros de eventos de aplicación, sistema y EC2Config.
`memory-dump`	• `'Memory Dump File'` • `'Mini Dump Files'`	Recopila los archivos de volcado de memoria que existen en la instancia.
`ec2config`	• `'Log Files'` • `'Configuration Files'`	Recopila los archivos de registro generados por el servicio EC2Config.
`ec2launch`	• `'Logs'` • `'Config'`	Recopila los archivos de registro generados por los scripts de EC2Launch.
`ssm-agent`	• `'Log Files'` • `'Patch Baseline Logs'` • `'InstanceData'`	Recopila los archivos de registro generados por los registros del SSM Agent y del administrador de parches.
`sysprep`	`'Log Files'`	Recopila los archivos de registro generados por la herramienta Windows System Preparation.
`driver-setup`	• `'SetupAPI Log Files'` • `'DPInst Log File'`	Recopila los registros de Windows SetupAPI (`setupapi.dev.log` y `setupapi.setup.log`).

Grupo de registros	Registros disponibles	Descripción
	• 'AWS PV Setup Log File'	
registry	• 'SYSTEM' • 'SOFTWARE' • 'BCD'	Recopila los hives SYSTEM y SOFTWARE.
egpu	• 'Event Log' • 'System Files'	Recopila los registros de eventos relacionados con las GPU elásticas.
boot-config	'BCDEDIT Output'	Recopila el hive HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000 .
windows-update	'Log Files'	Recopila los archivos de registro generados por Windows Update. **Note** En Windows Server 2016 y versiones posteriores, el registro se recopila en formato de seguimiento de eventos para Windows (ETW, Event Tracing for Windows).
cloudendure	• 'Migrate Script Logs' • 'Driver Logs' • 'CloudEndure File List'	Recopila archivos de registro relacionados con el agente de CloudEndure.

EC2Rescue for Windows Server puede recopilar los siguientes datos adicionales de instancias activas.

Grupo de registros	Registros disponibles	Descripción
`system-info`	`'MSInfo32 Output'`	Recopila `MSInfo32`.
`gpresult`	`'GPResult Output'`	Recopila el informe de una política de grupo.

Están disponibles las siguientes opciones:

- /output:<outputFilePath>: ubicación de ruta obligatoria del archivo de destino donde se guardan los archivos de registro recopilados en formato zip.
- /no-offline: atributo opcional que se utiliza en el modo sin conexión. No configura el volumen como sin conexión después de realizar la acción.
- /no-fix-signature: atributo opcional que se utiliza en el modo sin conexión. No corrige el posible conflicto de firmas de disco después de realizar la acción.

Ejemplos

A continuación se muestran ejemplos del uso de la CLI de EC2Rescue for Windows Server.

Ejemplos del modo online

Recopila todos los registros disponibles:

```
EC2RescueCmd /accepteula /online /collect:all /output:<outputFilePath>
```

Solo recopila un grupo de registros concreto:

```
EC2RescueCmd /accepteula /online /collect:ec2config /output:<outputFilePath>
```

Recopila registros concretos de un grupo de registros:

```
EC2RescueCmd /accepteula /online /collect:'ec2config.Log Files,driver-setup.SetupAPI
 Log Files' /output:<outputFilePath>
```

Ejemplos del modo sin conexión

Recopila todos los registros disponibles de un volumen de EBS. El volumen se especifica con el valor de id_dispositivo.

```
EC2RescueCmd /accepteula /offline:xvdf /collect:all /output:<outputFilePath>
```

Solo recopila un grupo de registros concreto:

```
EC2RescueCmd /accepteula /offline:xvdf /collect:ec2config /output:<outputFilePath>
```

Acción de rescate

EC2Rescue for Windows Server puede detectar y resolver problemas con la siguiente configuración de servicio:

Grupo de servicios	Acciones disponibles	Descripción
`all`		
`system-time`	`'RealTimeIsUniversal'`	Hora del sistema • RealTimeisUniversal: detecta si la clave de registro `RealTimeisUniversal` está habilitada. Si está deshabilitada, la hora del sistema Windows varía cuando la zona horaria se establece en un valor que no es UTC.
`firewall`	• `'Domain networks'` • `'Private networks'` • `'Guest or public networks'`	Firewall de Windows • Domain networks (Redes de dominio): detecta si este perfil de firewall de Windows está habilitado o no.

Grupo de servicios	Acciones disponibles	Descripción
		• Private networks (Redes privadas): detecta si este perfil de firewall de Windows está habilitado o no. • Guest or public networks (Redes públicas o de invitados): detecta si este perfil de firewall de Windows está habilitado o no.
rdp	• `'Service Start'` • `'Remote Desktop Connections'` • `'TCP Port'`	Escritorio remoto • Service Start (Inicio de servicio): detecta si el servicio de escritorio remoto está habilitado. • Remote Desktop Connections (Conexiones de escritorio remoto): detecta si esta opción está habilitada. • TCP Port (Puerto TCP): detecta el puerto en el que escucha el servicio de escritorio remoto.

Grupo de servicios	Acciones disponibles	Descripción
`ec2config`	• `'Service Start'` • `'Ec2SetPassword'` • `'Ec2HandleUserData'`	EC2Config • Service Start (Inicio de servicio): detecta si el servicio de EC2Config está habilitado. • Ec2SetPassword: genera una contraseña de administrador nueva. • Ec2HandleUserData: permite ejecutar un script de datos de usuario en el siguiente arranque de la instancia.
`ec2launch`	`'Reset Administrator Password'`	Genera una contraseña de administrador de Windows nueva.
`network`	`'DHCP Service Startup'`	Interfaz de red • DHCP Service Startup (Inicio del servicio DHCP): detecta si el servicio DHCP está habilitado.

Están disponibles las siguientes opciones:

- /level:<level>: atributo opcional correspondiente al nivel de verificación que debe disparar la acción. Los valores permitidos son: `information`, `warning`, `error`, `all`. De forma predeterminada, está establecido en `error`.
- /check-only: atributo opcional que genera un informe, pero no realiza ninguna modificación en el volumen sin conexión.

> **Note**
>
> Si EC2Rescue for Windows Server detecta una posible colisión de firmas en el disco, corrige la firma una vez finalizado el proceso sin conexión de forma predeterminada, incluso si utiliza la opción `/check-only`. Debe utilizar la opción `/no-fix-signature` para impedir la corrección.

- /no-offline: atributo opcional que impide que el volumen se configure como sin conexión después de realizar la acción.
- /no-fix-signature: atributo opcional que no corrige el posible conflicto de firmas de disco después de realizar la acción.

Ejemplos de rescate

A continuación se muestran ejemplos del uso de la CLI de EC2Rescue for Windows Server. El volumen se especifica con el valor de id_dispositivo.

Intenta corregir todos los problemas identificados en un volumen:

```
EC2RescueCmd /accepteula /offline:xvdf /rescue:all
```

Intenta corregir todos los problemas de un grupo de servicios de un volumen:

```
EC2RescueCmd /accepteula /offline:xvdf /rescue:firewall
```

Intenta corregir un elemento concreto de un grupo de servicios de un volumen:

```
EC2RescueCmd /accepteula /offline:xvdf /rescue:rdp.'Service Start'
```

Especifica los distintos problemas que se deben intentar corregir en un volumen:

```
EC2RescueCmd /accepteula /offline:xvdf /rescue:'system-
time.RealTimeIsUniversal,ec2config.Service Start'
```

Acción de restauración

EC2Rescue for Windows Server puede detectar y resolver problemas con la siguiente configuración de servicio:

Grupo de servicios	Acciones disponibles	Descripción
Restaurar la última configuración correcta conocida	`lkgc`	Last Known Good Configuration (Última configuración correcta conocida): intenta arrancar la instancia en el último estado de arranque conocido.
Restaurar el Registro de Windows a partir del último backup	`regback`	Restore registry from backup (Restaurar registro a partir de una copia de seguridad): restaura el registro a partir de `\Windows\System32\config\RegBack` .

Están disponibles las siguientes opciones:

- /no-offline: atributo opcional para impedir que el volumen se configure como sin conexión después de realizar la acción.
- /no-fix-signature: atributo opcional que no corrige el posible conflicto de firmas de disco después de realizar la acción.

Ejemplos de restauración

A continuación se muestran ejemplos del uso de la CLI de EC2Rescue for Windows Server. El volumen se especifica con el valor de id_dispositivo.

Restaura la última configuración correcta conocida en un volumen:

```
EC2RescueCmd /accepteula /offline:xvdf /restore:lkgc
```

Restaura el último backup del Registro de Windows en un volumen:

```
EC2RescueCmd /accepteula /offline:xvdf /restore:regback
```

Solución de problemas de una instancia de Windows dañada con EC2Rescue y Systems Manager

Soporte proporciona un documento de Systems Manager Run Command que facilita la ejecución de Systems Manager en la instancia habilitada para EC2Rescue for Windows Server. El documento de Run Command se llama `AWSSupport-RunEC2RescueForWindowsTool`.

Este documento Run Command de Systems Manager realiza las tareas siguientes:

- Descarga y verifica EC2Rescue for Windows Server.
- Importa un módulo de PowerShell que facilita la interacción con la herramienta.
- Ejecuta EC2RescueCmd con los comandos y los parámetros proporcionados.

El documento Run Command de Systems Manager acepta tres parámetros:

- Command (Comando): acción de EC2Rescue for Windows Server. Estos son los valores que se permiten actualmente:
  - ResetAccess: restablece la contraseña del administrador local. Se restablece la contraseña del administrador local de la instancia actual y la contraseña aleatoria generada se almacena de forma segura como en Parameter Stor `/EC2Rescue/Password/<INSTANCE_ID>`.
    Si selecciona esta acción, pero no proporciona ningún parámetro, la contraseña se cifra automáticamente con la Clave de KMS predeterminada. También tiene la opción de especificar un ID de Clave de KMS en Parameters (Parámetros) para cifrar la contraseña con su propia clave.
  - CollectLogs: ejecuta EC2Rescue for Windows Server con la acción `/collect:all`. Si selecciona esta acción, `Parameters` debe incluir un nombre de bucket de Amazon S3 para cargar los registros.
  - FixAll: ejecuta EC2Rescue for Windows Server con la acción `/rescue:all`. Si selecciona esta acción, `Parameters` debe incluir el nombre del dispositivo de bloques que se tiene que rescatar.
- Parameters (Parámetros): parámetros de PowerShell que se deben pasar al comando especificado.

Requisitos

Para ejecutar la acción ResetAccess, la instancia de Amazon EC2 debe tener una política asociada que conceda permisos para escribir la contraseña cifrada en el Almacén de parámetros. Después de asociar la política, espere unos minutos antes de intentar restablecer la contraseña de una instancia, después de haber asociado esta política al rol de IAM relacionado.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ssm:us-east-1:111122223333:parameter/EC2Rescue/
Passwords/<instanceid>"
      ]
    }
  ]
}
```

Si utiliza una clave de KMS personalizada, y no la clave de KMS predeterminada, utilice esta política en su lugar.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource": [
```

```
        "arn:aws:ssm:us-east-1:111122223333:parameter/EC2Rescue/
Passwords/<instanceid>"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Encrypt"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/<kmskeyid>"
      ]
    }
  ]
}
```

Cómo consultar el JSON del documento

En el siguiente procedimiento se describe cómo consultar el JSON de este documento.

Para ver el código JSON del documento Run Command de Systems Manager

1. Abra la consola de AWS Systems Manager en https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
2. En el panel de navegación, expanda Herramientas de administración de cambios y seleccione Documentos.
3. En la barra de búsqueda, ingrese `AWSSupport-RunEC2RescueForWindowsTool` y, a continuación, seleccione el documento `AWSSupport-RunEC2RescueForWindowsTool`.
4. Elija la pestaña Content.

Ejemplos

A continuación, se ofrecen algunos ejemplos sobre cómo utilizar el documento de Systems Manager Run Command para ejecutar EC2Rescue for Windows Server, mediante AWS CLI. Para obtener más información sobre el envío de comandos con la AWS CLI, consulte send-command.

Ejemplos

- Intenta corregir todos los problemas identificados en un volumen raíz sin conexión

- Recopilación de registros de la instancia de Windows de Amazon EC2 actual
- Restablecimiento de la contraseña del administrador local

Intenta corregir todos los problemas identificados en un volumen raíz sin conexión

Intenta corregir todos los problemas identificados en un volumen raíz sin conexión adjunto a una instancia de Windows de Amazon EC2:

```
aws ssm send-command --instance-ids "i-0cb2b964d3e14fd9f" --document-name "AWSSupport-
RunEC2RescueForWindowsTool" --parameters "Command=FixAll, Parameters='xvdf'" --output
 text
```

Recopilación de registros de la instancia de Windows de Amazon EC2 actual

Recopila todos los registros de la instancia actual online de Windows de Amazon EC2 y los carga en un bucket de Amazon S3:

```
aws ssm send-command --instance-ids "i-0cb2b964d3e14fd9f" --document-name "AWSSupport-
RunEC2RescueForWindowsTool" --parameters "Command=CollectLogs, Parameters='amzn-s3-
demo-bucket'" --output text
```

Restablecimiento de la contraseña del administrador local

En los ejemplos siguientes se muestran los métodos que sirven para restablecer la contraseña del administrador local. La salida incluye un enlace a Parameter Store, donde se encuentra la contraseña aleatoria segura generada que permite conectar con RDP como administrador local a la instancia de Windows de Amazon EC2.

Restablecimiento de la contraseña del administrador local de una instancia online con la AWS KMS key predeterminada, alias/aws/ssm:

```
aws ssm send-command --instance-ids "i-0cb2b964d3e14fd9f" --document-name "AWSSupport-
RunEC2RescueForWindowsTool" --parameters "Command=ResetAccess" --output text
```

Restablecimiento de la contraseña del administrador local de una instancia online con una Clave de KMS:

```
aws ssm send-command --instance-ids "i-0cb2b964d3e14fd9f" --document-name "AWSSupport-
RunEC2RescueForWindowsTool" --parameters "Command=ResetAccess, Parameters=a133dc3c-
a2g4-4fc6-a873-6c0720104bf0" --output text
```

> **Note**
>
> En este ejemplo, la Clave de KMS es `a133dc3c-a2g4-4fc6-a873-6c0720104bf0`.

Consola serie EC2 para instancias de

Con la consola serie de EC2, tiene acceso al puerto serie de la instancia de Amazon EC2, que puede utilizar para solucionar problemas de arranque, configuración de red y otros problemas. La consola serie no requiere que la instancia tenga ninguna capacidad de red. Con la consola serie, puede introducir comandos en una instancia como si el teclado y el monitor estuvieran conectados directamente al puerto serie de la instancia. La sesión de la consola serie dura durante el reinicio y la detención de la instancia. Durante el reinicio, puede ver todos los mensajes de arranque desde el inicio.

El acceso a la consola serie no está disponible de forma predeterminada. La organización debe conceder acceso a la cuenta a la consola serie y configurar políticas de IAM para otorgar a los usuarios acceso a la consola serie. El acceso a la consola serie se puede controlar a nivel granular mediante ID de instancia, etiquetas de recursos y otras palancas de IAM. Para obtener más información, consulte Configurar el acceso a la consola serie de EC2.

Se puede acceder a la consola serie mediante la consola de EC2 o la AWS CLI.

La consola serie está disponible sin costo adicional.

Temas

- Requisitos previos para la consola serie de EC2
- Configurar el acceso a la consola serie de EC2
- Conectar a la consola serie de EC2
- Desconexión de la consola serie de EC2
- Solución de problemas de la instancia de Amazon EC2 mediante la consola serie de EC2

Requisitos previos para la consola serie de EC2

Para conectarse a la consola serie de EC2 y utilizar la herramienta elegida para la solución de problemas, deben cumplirse los requisitos previos siguientes:

- Regiones de AWS
- Zonas de Wavelength
- AWS Outposts
- Zonas locales
- Tipos de instancias
- Conceder acceso
- Soporte para cliente basado en navegador
- Estado de la instancia
- Amazon EC2, Systems Manager
- Configuración de la herramienta de solución de problemas elegida

Regiones de AWS

Se admite en todas las Regiones de AWS, excepto en AWS European Sovereign Cloud (Germany).

Zonas de Wavelength

No admitido.

AWS Outposts

Compatible con todos los AWS Outposts.

Zonas locales

No se admite en zonas locales.

Tipos de instancias

Tipos de instancias admitidas:

- Linux
  - Todas las instancias virtualizadas integradas en el sistema Nitro.
  - Todas las instancias bare metal, excepto:
    - Propósito general: `a1.metal`, `mac1.metal`, `mac2.metal`, `mac2-m1ultra.metal`, `mac2-m2.metal`, `mac2-m2pro.metal`, `mac-m3ultra.metal`, `mac-m4.metal`, `mac-m4max.metal` y `mac-m4pro.metal`

    - Computación acelerada: `g5g.metal`
    - Memoria optimizada: `u-6tb1.metal`, `u-9tb1.metal`, `u-12tb1.metal`, `u-18tb1.metal` y `u-24tb1.metal`
- Windows
    - Todas las instancias virtualizadas integradas en el sistema Nitro.
    - Todas las instancias bare metal, excepto:
        - Propósito general: `a1.metal`, `mac1.metal`, `mac2.metal`, `mac2-m1ultra.metal`, `mac2-m2.metal`, `mac2-m2pro.metal`, `mac-m3ultra.metal`, `mac-m4.metal`, `mac-m4max.metal` y `mac-m4pro.metal`
        - Computación acelerada: `g5g.metal`
        - Memoria optimizada: `u-6tb1.metal`, `u-9tb1.metal`, `u-12tb1.metal`, `u-18tb1.metal` y `u-24tb1.metal`

Conceder acceso

Debe completar las tareas de configuración para otorgar acceso a la consola serie de EC2. Para obtener más información, consulte Configurar el acceso a la consola serie de EC2.

Soporte para cliente basado en navegador

Para conectarse a la consola serie con el cliente basado en navegador, su navegador debe admitir WebSocket. Si su navegador no admite WebSocket, conéctese a la consola serie con su propia clave y un cliente SSH.

El cliente basado en navegador se conecta al punto de conexión del proxy de EC2 Instance Connect para su región mediante el puerto 443. El formato del punto de conexión depende de la partición:

- Las regiones comerciales de AWS y las regiones de AWS GovCloud (EE. UU.) utilizan el siguiente formato de punto de conexión: `prod.`*`region`*`.oneclickv2-proxy.ec2.aws.dev`.
- Las regiones de China utilizan el siguiente formato de punto de conexión: `prod.`*`region`*`.oneclickv2-proxy.ec2.a2z.org.cn`.

En los siguientes ejemplos se muestra el punto de conexión correspondiente a cada partición:

- En la región Este de EE. UU. (Norte de Virginia), el punto de conexión es `prod.us-east-1.oneclickv2-proxy.ec2.aws.dev`.

- En la región China (Pekín), el punto de conexión es `prod.cn-north-1.oneclickv2-proxy.ec2.a2z.org.cn`.

> **Note**
>
> El navegador debe poder acceder a este punto de conexión. Si un firewall o una VPN bloquean la conexión, la conexión fallará.

Estado de la instancia

Debe ser `running`.

Si la instancia está en estado `pending`, `stopping`, `stopped`, `shutting-down` o `terminated`, no puede conectarse a la consola serie.

Para obtener más información acerca de los estados de las instancias, consulte Cambios de estado de una instancia de Amazon EC2.

Amazon EC2, Systems Manager

Si la instancia utiliza Amazon EC2 Systems Manager, debe instalarse en la instancia la versión 3.0.854.0 de SSM Agent o una posterior. Para obtener más información acerca de SSM Agent, consulte Uso de SSM Agent en la Guía del usuario de AWS Systems Manager.

Configuración de la herramienta de solución de problemas elegida

Para solucionar problemas mediante la consola de serie, se pueden usar GRUB o SysRq en instancias de Linux y la consola de administración especial (SAC) en instancias de Windows. Antes de poder utilizar estas herramientas, primero debe realizar los pasos de configuración en cada instancia en la que las vaya a utilizar.

Consulte las instrucciones del sistema operativo de su instancia para configurar la herramienta de solución de problemas que elija.

(Instancias de Linux) Configure GRUB

Para configurar GRUB, elija uno de los siguientes procedimientos basados en la AMI que se utilizó para iniciar la instancia.

Amazon Linux 2

Para configurar GRUB en una instancia de Amazon Linux 2

1. Conexión a la instancia de Linux con SSH
2. Agregue o cambie las siguientes opciones en `/etc/default/grub`:
   - Configurar `GRUB_TIMEOUT=1`.
   - Add `GRUB_TERMINAL="console serial"`.
   - Add `GRUB_SERIAL_COMMAND="serial --speed=115200"`.

   A continuación se muestra un ejemplo de `/etc/default/grub`. Es posible que tenga que cambiar la configuración en función de la configuración del sistema.

   ```
   GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="console=tty0 console=ttyS0,115200n8 net.ifnames=0
    biosdevname=0 nvme_core.io_timeout=4294967295 rd.emergency=poweroff rd.shell=0"
   GRUB_TIMEOUT=1
   GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
   GRUB_TERMINAL="console serial"
   GRUB_SERIAL_COMMAND="serial --speed=115200"
   ```
3. Aplique la configuración actualizada ejecutando el siguiente comando.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
   ```

Ubuntu

Para configurar GRUB en una instancia de Ubuntu

1. Conéctese a la instancia.
2. Agregue o cambie las siguientes opciones en `/etc/default/grub.d/50-cloudimg-settings.cfg`:
   - Configurar `GRUB_TIMEOUT=1`.
   - Add `GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu`.
   - Add `GRUB_TERMINAL="console serial"`.
   - Remove `GRUB_HIDDEN_TIMEOUT`.

- Add `GRUB_SERIAL_COMMAND="serial --speed=115200"`.

A continuación se muestra un ejemplo de `/etc/default/grub.d/50-cloudimg-settings.cfg`. Es posible que tenga que cambiar la configuración en función de la configuración del sistema.

```
# Cloud Image specific Grub settings for Generic Cloud Images
# CLOUD_IMG: This file was created/modified by the Cloud Image build process

# Set the recordfail timeout
GRUB_RECORDFAIL_TIMEOUT=0

# Do not wait on grub prompt
GRUB_TIMEOUT=1
GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu

# Set the default commandline
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="console=tty1 console=ttyS0
 nvme_core.io_timeout=4294967295"

# Set the grub console type
GRUB_TERMINAL="console serial"
GRUB_SERIAL_COMMAND="serial --speed 115200"
```

3. Aplique la configuración actualizada ejecutando el siguiente comando.

```
[ec2-user ~]$ sudo update-grub
```

RHEL

Para configurar GRUB en una instancia de RHEL

1. Conéctese a la instancia.
2. Agregue o cambie las siguientes opciones en `/etc/default/grub`:
   - Remove `GRUB_TERMINAL_OUTPUT`.
   - Add `GRUB_TERMINAL="console serial"`.
   - Add `GRUB_SERIAL_COMMAND="serial --speed=115200"`.

A continuación se muestra un ejemplo de `/etc/default/grub`. Es posible que tenga que cambiar la configuración en función de la configuración del sistema.

```
GRUB_TIMEOUT=1
GRUB_DISTRIBUTOR="$(sed 's, release .*$,,g' /etc/system-release)"
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_DISABLE_SUBMENU=true
GRUB_CMDLINE_LINUX="console=tty0 console=ttyS0,115200n8 net.ifnames=0
 rd.blacklist=nouveau nvme_core.io_timeout=4294967295 crashkernel=auto"
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
GRUB_ENABLE_BLSCFG=true
GRUB_TERMINAL="console serial"
GRUB_SERIAL_COMMAND="serial --speed=115200"
```

3. Aplique la configuración actualizada ejecutando el siguiente comando.

```
[ec2-user ~]$ sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg --update-bls-cmdline
```

Para RHEL 9.2 y versiones previas, utilice el comando siguiente.

```
[ec2-user ~]$ sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
```

CentOS

Para las instancias que se inician mediante una AMI de CentOS, GRUB está configurado para la consola serie de forma predeterminada.

A continuación se muestra un ejemplo de `/etc/default/grub`. La configuración puede ser diferente en función de la configuración del sistema.

```
GRUB_TIMEOUT=1
GRUB_DISTRIBUTOR="$(sed 's, release .*$,,g' /etc/system-release)"
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_DISABLE_SUBMENU=true
GRUB_TERMINAL="serial console"
GRUB_SERIAL_COMMAND="serial --speed=115200"
GRUB_CMDLINE_LINUX="console=tty0 crashkernel=auto console=ttyS0,115200"
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
```

(Instancias de Linux) Configure SysRQ

Para configurar SysRq, habilite los comandos SysRq para el ciclo de arranque actual. Para que la configuración sea persistente, también puede habilitar los comandos SysRq para los siguientes arranques.

Para habilitar todos los comandos SysRq para el ciclo de arranque actual

1. Conéctese a la instancia.
2. Ejecute el siguiente comando.

```
[ec2-user ~]$ sudo sysctl -w kernel.sysrq=1
```

Esta configuración se borrará en el próximo reinicio.

Para habilitar todos los comandos SysRq para los siguientes arranques

1. Cree el archivo `/etc/sysctl.d/99-sysrq.conf` y ábralo en su editor favorito.

```
[ec2-user ~]$ sudo vi /etc/sysctl.d/99-sysrq.conf
```

2. Añada la siguiente línea.

```
kernel.sysrq=1
```

3. Reinicie la instancia para aplicar los cambios.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

4. En la solicitud de `login`, escriba el nombre de usuario del usuario basado en contraseña que configuró anteriormente y, a continuación, presione Entrar.
5. En la solicitud `Password`, escriba la contraseña y, a continuación, presione Enter (Entrar).

(Instancias de Windows) Para habilitar SAC y el menú de inicio

> **Note**
>
> Si habilita SAC en una instancia, los servicios de EC2 que dependen de la recuperación de contraseñas no funcionarán desde la consola de Amazon EC2. Los agentes de lanzamiento

de Windows en Amazon EC2 (EC2Config, EC2Launch v1 y EC2Launch v2) dependen de la consola serie para ejecutar diversas tareas. Esas tareas no se ejecutan correctamente cuando se habilita SAC en una instancia. Para obtener más información sobre los agentes de lanzamiento de Windows en Amazon EC2, consulte the section called “Configuración de instancias de Windows”. Si habilita SAC, podrá desactivarlo más adelante. Para obtener más información, consulte Desactivar SAC y el menú de inicio.

Utilice uno de los métodos siguientes para habilitar SAC y el menú de arranque en una instancia.

PowerShell

Para habilitar SAC y el menú de inicio en una instancia de Windows

1. Conéctese a la instancia y realice los siguientes pasos desde la línea de comandos elevada de PowerShell.
2. Habilite SAC.

```
bcdedit /ems '{current}' on
bcdedit /emssettings EMSPORT:1 EMSBAUDRATE:115200
```

3. Habilite el menú de inicio.

```
bcdedit /set '{bootmgr}' displaybootmenu yes
bcdedit /set '{bootmgr}' timeout 15
bcdedit /set '{bootmgr}' bootems yes
```

4. Aplique la configuración actualizada reiniciando la instancia.

```
shutdown -r -t 0
```

Command prompt

Para habilitar SAC y el menú de inicio en una instancia de Windows

1. Conéctese a la instancia y realice los siguientes pasos desde el símbolo del sistema.
2. Habilitar SAC.

```
bcdedit /ems {current} on
```

```
bcdedit /emssettings EMSPORT:1 EMSBAUDRATE:115200
```

3. Habilite el menú de inicio.

```
bcdedit /set {bootmgr} displaybootmenu yes
bcdedit /set {bootmgr} timeout 15
bcdedit /set {bootmgr} bootems yes
```

4. Aplique la configuración actualizada reiniciando la instancia.

```
shutdown -r -t 0
```

Configurar el acceso a la consola serie de EC2

Para configurar el acceso a la consola serie, debe conceder acceso a la consola serie a nivel de cuenta y, a continuación, configurar políticas de IAM para conceder acceso a los usuarios. Para instancias de Linux, también debe configurar un usuario basado en contraseña en cada instancia a fin de que los usuarios puedan utilizar la consola serie para solucionar problemas.

La consola serie de EC2 utiliza una conexión de puerto serie virtual para interactuar con una instancia. Esta conexión es independiente de la VPC de la instancia, por lo que puede trabajar con el sistema operativo de la instancia y ejecutar las herramientas de solución de problemas incluso si hay errores de arranque o problemas de configuración de la red. Como esta conexión está fuera de la red de VPC, la consola serie de EC2 no utiliza el grupo de seguridad de la instancia ni la ACL de la red de subred para autorizar el tráfico a la instancia.

Antes de empezar

Compruebe que se cumplen los requisitos previos.

Contenido

- Niveles de acceso a la consola serie de EC2
- Administrar el acceso a la cuenta a la consola serie de EC2
- Configurar políticas de IAM para el acceso a la consola serie de EC2
- Cómo establecer una contraseña de usuario de SO en una instancia de Linux

Niveles de acceso a la consola serie de EC2

De forma predeterminada, no hay acceso a la consola serie en el nivel de cuenta. Debe conceder explícitamente el acceso a la consola serie en el nivel de cuenta. Para obtener más información, consulte Administrar el acceso a la cuenta a la consola serie de EC2.

Puede utilizar una política de control de servicios (service control policy, SCP) para permitir el acceso a la consola serie dentro de su organización. A continuación, puede tener un control de acceso granular de los usuarios de IAM mediante una política de IAM para controlar el acceso. Al utilizar una combinación de políticas SCP e IAM, tiene diferentes niveles de control de acceso a la consola serie.

Nivel de organización

Puede utilizar una política de control de servicios (SCP) para permitir el acceso a la consola serie para las cuentas de miembros de su organización. Para obtener más información acerca de SCP, consulte Políticas de control de servicios en la Guía del usuario de AWS Organizations.

Nivel de instancia

Puede configurar las políticas de acceso a la consola serie mediante construcciones IAM PrincipalTag y ResourceTag y especificando instancias por su ID. Para obtener más información, consulte Configurar políticas de IAM para el acceso a la consola serie de EC2.

Nivel de usuario

Puede configurar el acceso a nivel de usuario configurando una política de IAM para permitir o denegar a un usuario especificado el permiso para insertar la clave pública SSH al servicio de consola serie de una instancia determinada. Para obtener más información, consulte Configurar políticas de IAM para el acceso a la consola serie de EC2.

Nivel de SO (solo instancias de Linux)

Puede establecer una contraseña de usuario en el nivel del SO invitado. Esto proporciona acceso a la consola serie para algunos casos de uso. Sin embargo, para supervisar los registros, no necesita un usuario basado en contraseña. Para obtener más información, consulte Cómo establecer una contraseña de usuario de SO en una instancia de Linux.

Administrar el acceso a la cuenta a la consola serie de EC2

De forma predeterminada, no hay acceso a la consola serie en el nivel de cuenta. Debe conceder explícitamente el acceso a la consola serie en el nivel de cuenta.

Este ajuste se configura a nivel de cuenta, ya sea directamente en la cuenta o mediante una política declarativa. Se debe configurar en cada Región de AWS en la que desee conceder acceso a la consola serie. El uso de una política declarativa permite aplicar la configuración en varias regiones simultáneamente, así como en varias cuentas simultáneamente. Cuando se utiliza una política declarativa, no se puede modificar la configuración directamente en una cuenta. En este tema se describe cómo configurar el ajuste directamente dentro de una cuenta. Para obtener información sobre el uso de políticas declarativas, consulte Políticas declarativas en la Guía del usuario de AWS Organizations.

Contenido

- Concesión de permisos a los usuarios para administrar el acceso a la cuenta
- Ver el estado de acceso a la cuenta en la consola serie
- Conceder acceso a la cuenta a la consola serie
- Denegar el acceso de cuenta a la consola serie

Concesión de permisos a los usuarios para administrar el acceso a la cuenta

Para permitir que los usuarios administren el acceso a la cuenta en la consola serie de EC2, debe concederles los permisos de IAM necesarios.

La siguiente política concede permisos para ver el estado de la cuenta y para permitir y evitar el acceso de cuenta a la consola serie de EC2.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:GetSerialConsoleAccessStatus",
                "ec2:EnableSerialConsoleAccess",
                "ec2:DisableSerialConsoleAccess"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
```

```
}
```

Para obtener más información, consulte Creación de políticas de IAM en la Guía del usuario de IAM.

Ver el estado de acceso a la cuenta en la consola serie

Console

Para ver el acceso de la cuenta a la consola serie

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Panel.
3. En la tarjeta Atributos de la cuenta, en Configuración, elija Consola serie de EC2.
4. En la pestaña Consola serie de EC2, el valor del acceso a la consola serie de EC2 es Permitido o Impedido.

AWS CLI

Para ver el acceso de la cuenta a la consola serie

Utilice el comando get-serial-console-access-status.

```
aws ec2 get-serial-console-access-status
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado. Un valor de `true` indica que la cuenta tiene permitido el acceso a la consola serie.

```
{
    "SerialConsoleAccessEnabled": true,
    "ManagedBy": "account"
}
```

El campo `ManagedBy` indica la entidad que configuró el ajuste. Los valores posibles son `account` (configurados directamente) o `declarative-policy`. Para obtener más información, consulte Políticas declarativas en la Guía del usuario de AWS Organizations.

PowerShell

Para ver el acceso de la cuenta a la consola serie

Utilice el cmdlet Get-EC2SerialConsoleAccessStatus.

```
Get-EC2SerialConsoleAccessStatus -Select *
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado. Un valor de `True` indica que la cuenta tiene permitido el acceso a la consola serie.

```
ManagedBy SerialConsoleAccessEnabled
--------- --------------------------
account   True
```

El campo `ManagedBy` indica la entidad que configuró el ajuste. Los valores posibles son `account` (configurados directamente) o `declarative-policy`. Para obtener más información, consulte Políticas declarativas en la Guía del usuario de AWS Organizations.

Conceder acceso a la cuenta a la consola serie

Console

Para conceder acceso a la cuenta a la consola serie

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Panel.
3. En la tarjeta Atributos de la cuenta, en Configuración, elija Consola serie de EC2.
4. Elija Administrar.
5. Para permitir el acceso a la consola serie de EC2 de todas las instancias de la cuenta, seleccione la casilla de verificación Permitir.
6. Elija Update.

AWS CLI

Para conceder acceso a la cuenta a la consola serie

Utilice el comando enable-serial-console-access.

```
aws ec2 enable-serial-console-access
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "SerialConsoleAccessEnabled": true
}
```

PowerShell

Para conceder acceso a la cuenta a la consola serie

Utilice el cmdlet Enable-EC2SerialConsoleAccess.

```
Enable-EC2SerialConsoleAccess
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
True
```

Denegar el acceso de cuenta a la consola serie

Console

Para denegar el acceso a la cuenta a la consola serie

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Panel.
3. En la tarjeta Atributos de la cuenta, en Configuración, elija Consola serie de EC2.
4. Elija Administrar.
5. Para evitar el acceso a la consola serie de EC2 de todas las instancias de la cuenta, desactive la casilla de verificación Permitir.
6. Elija Actualizar.

AWS CLI

Para denegar el acceso a la cuenta a la consola serie

Utilice el comando disable-serial-console-access.

```
aws ec2 disable-serial-console-access
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
    "SerialConsoleAccessEnabled": false
}
```

PowerShell

Para denegar el acceso a la cuenta a la consola serie

Utilice el cmdlet Disable-EC2SerialConsoleAccess.

```
Disable-EC2SerialConsoleAccess
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
False
```

Configurar políticas de IAM para el acceso a la consola serie de EC2

De forma predeterminada, los usuarios no tienen acceso a la consola serie. Su organización debe configurar políticas de IAM para conceder a los usuarios el acceso necesario. Para obtener más información, consulte Creación de políticas de IAM en la Guía del usuario de IAM.

Para el acceso a la consola serie, cree un documento de política JSON que incluya la `ec2-instance-connect:SendSerialConsoleSSHPublicKey` acción. Esta acción concede permiso a un usuario para insertar la clave pública en el servicio de consola serie, que inicia una sesión de consola serie. Recomendamos restringir el acceso a instancias de EC2 específicas. De lo contrario, todos los usuarios con este permiso pueden conectarse a la consola serie de todas las instancias de EC2.

Ejemplos de políticas de IAM

- Permitir explícitamente el acceso a la consola serie
- Denegar explícitamente el acceso a la consola serie

- Utilizar etiquetas de recursos para controlar el acceso a la consola serie

Permitir explícitamente el acceso a la consola serie

De forma predeterminada, nadie tiene acceso a la consola serie. Para conceder acceso a la consola serie, debe configurar una política para permitir explícitamente el acceso. Se recomienda configurar una política que restrinja el acceso a instancias específicas.

La siguiente política permite el acceso a la consola serie de una instancia específica, identificada por su ID de instancia.

Tenga en cuenta que las acciones `DescribeInstances`, `DescribeInstanceTypes` y `GetSerialConsoleAccessStatus` no admiten permisos a nivel de recurso y, por lo tanto, todos los recursos, indicados por el * (asterisco), deben especificarse para estas acciones.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowDescribeInstances",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:DescribeInstanceTypes",
                "ec2:GetSerialConsoleAccessStatus"
            ],
             "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "AllowinstanceBasedSerialConsoleAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2-instance-connect:SendSerialConsoleSSHPublicKey"
            ],
            "Resource": "arn:aws:ec2:us-
east-1:111122223333:instance/i-0598c7d356eba48d7"
        }
    ]
}
```

Denegar explícitamente el acceso a la consola serie

La siguiente política de IAM permite el acceso a la consola serie de todas las instancias, indicada por el * (asterisco), y deniega explícitamente el acceso a la consola serie de una instancia específica, identificada por su ID.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowSerialConsoleAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2-instance-connect:SendSerialConsoleSSHPublicKey",
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:DescribeInstanceTypes",
                "ec2:GetSerialConsoleAccessStatus"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "DenySerialConsoleAccess",
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "ec2-instance-connect:SendSerialConsoleSSHPublicKey"
            ],
            "Resource": "arn:aws:ec2:us-
east-1:111122223333:instance/i-0598c7d356eba48d7"
        }
    ]
}
```

Utilizar etiquetas de recursos para controlar el acceso a la consola serie

Puede utilizar etiquetas de recursos para controlar el acceso a la consola serie de una instancia.

El control de acceso basado en atributos es una estrategia de autorización que define permisos basados en etiquetas que pueden asociarse a usuarios y recursos de AWS. Por ejemplo, la siguiente política permite a un usuario iniciar una conexión de consola serie para una instancia solo si la

etiqueta de recurso de esa instancia y la etiqueta principal tienen el mismo valor `SerialConsole` para la clave de etiqueta.

Para obtener más información sobre el uso de etiquetas para controlar el acceso a los recursos de AWS, consulte Control de acceso a los recursos de AWS en la Guía del usuario de IAM.

Tenga en cuenta que las acciones `DescribeInstances`, `DescribeInstanceTypes` y `GetSerialConsoleAccessStatus` no admiten permisos a nivel de recurso y, por lo tanto, todos los recursos, indicados por el * (asterisco), deben especificarse para estas acciones.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowDescribeInstances",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:DescribeInstanceTypes",
                "ec2:GetSerialConsoleAccessStatus"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "AllowTagBasedSerialConsoleAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2-instance-connect:SendSerialConsoleSSHPublicKey"
            ],
            "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceTag/SerialConsole":
 "${aws:PrincipalTag/SerialConsole}"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Cómo establecer una contraseña de usuario de SO en una instancia de Linux

Puede conectarse a la consola serie sin una contraseña. Sin embargo, para utilizar la consola serie para solucionar problemas de una instancia de Linux, esta debe tener un usuario de sistema operativo basado en contraseña.

Puede establecer la contraseña para cualquier usuario del sistema operativo, incluido el usuario raíz. Tenga en cuenta que el usuario raíz puede modificar todos los archivos, mientras que cada usuario del sistema operativo puede tener permisos limitados.

Debe establecer una contraseña de usuario para cada instancia para la que vaya a utilizar la consola serie. Es un requisito de una sola vez para cada instancia.

> **Note**
>
> De forma predeterminada, las AMI proporcionadas por AWS no están configuradas con un usuario basado en contraseñas. Si ha iniciado la instancia con una AMI que ya tiene configurada la contraseña de usuario raíz, puede omitir estas instrucciones.

Para establecer una contraseña de usuario de SO en una instancia de Linux

1. Conéctese a la instancia. Puede utilizar cualquier método para conectarse a la instancia, excepto el método de conexión de la consola serie de EC2.
2. Para establecer la contraseña de un usuario, utilice el comando passwd. En el siguiente ejemplo, el usuario es `root`.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo passwd root
   ```

   A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

   ```
   Changing password for user root.
   New password:
   ```
3. En la solicitud `New password`, ingrese la nueva contraseña.
4. En la solicitud, vuelva a ingresar la contraseña.

Conectar a la consola serie de EC2

Puede conectarse a la consola serie de su instancia de EC2 mediante la consola de Amazon EC2 o mediante SSH. Después de conectarse a la consola serie, puede usarla para solucionar problemas de arranque, configuración de red y otros problemas. Para obtener más información acerca de la solución de problemas, consulte Solución de problemas de la instancia de Amazon EC2 mediante la consola serie de EC2.

Consideraciones

- Solo se admite una conexión de consola serie activa por instancia.
- La conexión de la consola serie suele durar una hora a menos que se desconecte de ella. Sin embargo, durante el mantenimiento del sistema, Amazon EC2 desconectará la sesión de la consola serie.

  La duración de la conexión no viene determinada por la duración de sus credenciales de IAM. Si sus credenciales de IAM caducan, la conexión continúa persistiendo hasta que se alcance la duración máxima de la conexión de consola serie. Al utilizar la experiencia de consola serie de EC2, si sus credenciales de IAM caducan, finalice la conexión cerrando la página del navegador.
- Se tardan 30 segundos en cerrar una sesión después de que se haya desconectado de la consola serie para permitir una nueva sesión.
- Puertos de consola serie compatibles: `ttyS0` (instancias de Linux) y `COM1` (instancias de Windows)
- Cuando se conecta a la consola serie, es posible que observe una ligera disminución en el rendimiento de la instancia.

Temas

- Conéctese utilizando el cliente basado en navegador
- Conexión con su propia clave y cliente SSH
- Puntos de conexión y huellas digitales de la consola serie de EC2

Conéctese utilizando el cliente basado en navegador

Puede conectarse a la consola serie de la instancia de EC2 mediante el cliente basado en navegador. Para ello, seleccione la instancia en la consola Amazon EC2 y elija conectarse a la

consola serie. El cliente basado en explorador controla los permisos y proporciona una conexión correcta.

La consola serie de EC2 funciona desde la mayoría de los navegadores y admite la entrada de teclado y ratón.

Antes de utilizar la , compruebe que cumple los requisitos previos indicados en .

Para conectarse al puerto serie de la instancia mediante el cliente basado en explorador (consola de Amazon EC2)

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, seleccione Instances (Instancias).
3. Seleccione la instancia y elija Actions (Acciones), Monitor and troubleshoot (Supervisar y solucionar problemas), EC2 Serial Console (Consola serie de EC2), Connect (Conectar).

   También puede seleccionar la instancia y elegir Connect (Conectar), EC2 Serial Console (Consola serie de EC2), Connect (Conectar).

   Se abrirá una ventana de terminal en el navegador.
4. Pulse Intro. Si devuelve un mensaje de inicio de sesión, está conectado a la consola serie.

   Si la pantalla permanece negra, puede utilizar la siguiente información para ayudar a resolver problemas relacionados con la conexión a la consola serie:

   - Compruebe que ha configurado el acceso a la consola serie. Para obtener más información, consulte Configurar el acceso a la consola serie de EC2.
   - (Solo instancias de Linux) Utilice SysRq para conectarse a la consola serie. SysRq no requiere que se conecte a través del cliente basado en navegador. Para obtener más información, consulte (Instancias de Linux) Utilice SysRq para solucionar los problemas de la instancia.
   - (Solo instancias de Linux) Reinicie getty. Si tiene acceso SSH a la instancia, conéctese a la instancia mediante SSH y reinicie getty utilizando el siguiente comando.

     ```
     [ec2-user ~]$ sudo systemctl restart serial-getty@ttyS0
     ```
   - Reinicie su instancia. Puede reiniciar la instancia mediante SysRq (instancias de Linux), la consola de EC2 o la AWS CLI. Para obtener más información, consulte (Instancias de Linux) Utilice SysRq para solucionar los problemas de la instancia (instancias de Linux) o Reiniciar una instancia de Amazon EC2.

5. (Solo instancias de Linux) En la solicitud de `login`, escriba el nombre de usuario del usuario basado en contraseña que configuró anteriormente y, a continuación, presione Entrar.
6. (Solo instancias de Linux) En la solicitud `Password`, escriba la contraseña y, a continuación, presione Entrar.

Conexión con su propia clave y cliente SSH

Puede usar su propia clave SSH y conectarse a su instancia desde el cliente SSH que elija al utilizar la API de consola serie. Esto le permite aprovechar la capacidad de la consola serie de insertar una clave pública en la instancia.

Después de introducir la clave SSH en la instancia, la conexión SSH no está sujeta a las políticas de IAM que configuró para conceder a los usuarios el acceso a la consola serie de EC2.

Antes de empezar

Compruebe que se cumplen los requisitos previos.

Para conectarse a la consola serie de una instancia mediante SSH

1. Empuje la clave pública SSH a la instancia para iniciar una sesión de consola serie

   Use el comando send-serial-consola-ssh-public-key para insertar la clave pública SSH en la instancia. Esto inicia una sesión de consola serie.

   Si ya se ha iniciado una sesión de consola serie para esta instancia, el comando falla porque solo puede tener una sesión abierta a la vez. Se tardan 30 segundos en cerrar una sesión después de que se haya desconectado de la consola serie para permitir una nueva sesión.

   ```
   aws ec2-instance-connect send-serial-console-ssh-public-key \
       --instance-id i-001234a4bf70dec41EXAMPLE \
       --serial-port 0 \
       --ssh-public-key file://my_key.pub \
       --region us-east-1
   ```

2. Conéctese a la consola serie con su clave privada

   Utilice el comando ssh para conectarse a la consola serie antes de quitar la clave pública del servicio de consola serie. Tiene 60 segundos antes de que se elimine.

   Utilice la clave privada que corresponda a la clave pública.

El formato del nombre de usuario es `instance-id.port0`, que comprende el ID de instancia y el puerto 0. En el ejemplo siguiente, el nombre de usuario es `i-001234a4bf70dec41EXAMPLE.port0`.

El punto de conexión del servicio de consola serie es diferente para cada región. Consulte la tabla Puntos de conexión y huellas digitales de la consola serie de EC2 correspondiente al punto de conexión de cada región. En el siguiente ejemplo, el servicio de consola serie se encuentra en la región us-east-1.

```
ssh -i my_key i-001234a4bf70dec41EXAMPLE.port0@serial-console.ec2-instance-connect.us-east-1.aws
```

En el siguiente ejemplo se utiliza `timeout 3600` para configurar la sesión SSH de modo que finalice después de 1 hora. Los procesos iniciados durante la sesión pueden seguir ejecutándose en la instancia una vez finalizada la sesión.

```
timeout 3600 ssh -i my_key i-001234a4bf70dec41EXAMPLE.port0@serial-console.ec2-instance-connect.us-east-1.aws
```

3. (Opcional) Verifique la huella digital

   Cuando se conecta por primera vez a la consola serie, se le pedirá que verifique la huella digital. Puede comparar la huella digital de la consola serie con la huella digital que se muestra para la verificación. Si estas huellas digitales no coinciden, alguien podría intentar un ataque man-in-the-middle (MITM). Si coinciden, puede conectarse con confianza a la consola serie.

   La siguiente huella digital es para el servicio de consola serie en la región us-east-1. Para ver las huellas dactilares de cada región, consulte Puntos de conexión y huellas digitales de la consola serie de EC2.

   ```
   SHA256:dXwn5ma/xadVMeBZGEru5l2gx+yI5LDiJaLUcz0FMmw
   ```

   La huella digital solo aparece la primera vez que se conecta a la consola serie.

4. Pulse Intro. Si se devuelve un mensaje, está conectado a la consola serie.

   Si la pantalla permanece negra, puede utilizar la siguiente información para ayudar a resolver problemas relacionados con la conexión a la consola serie:

- Compruebe que ha configurado el acceso a la consola serie. Para obtener más información, consulte Configurar el acceso a la consola serie de EC2.
- (Solo instancias de Linux) Utilice SysRq para conectarse a la consola serie. SysRq no requiere que se conecte a través de SSH. Para obtener más información, consulte (Instancias de Linux) Utilice SysRq para solucionar los problemas de la instancia.
- (Solo instancias de Linux) Reinicie getty. Si tiene acceso SSH a la instancia, conéctese a la instancia mediante SSH y reinicie getty utilizando el siguiente comando.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl restart serial-getty@ttyS0
```

- Reinicie su instancia. Puede reiniciar la instancia mediante SysRq (solo instancias de Linux), la consola de EC2 o la AWS CLI. Para obtener más información, consulte (Instancias de Linux) Utilice SysRq para solucionar los problemas de la instancia (solo instancias de Linux) o Reiniciar una instancia de Amazon EC2.

5. (Solo instancias de Linux) En la solicitud de `login`, escriba el nombre de usuario del usuario basado en contraseña que configuró anteriormente y, a continuación, presione Entrar.
6. (Solo instancias de Linux) En la solicitud `Password`, escriba la contraseña y, a continuación, presione Entrar.

Puntos de conexión y huellas digitales de la consola serie de EC2

A continuación, se muestran los puntos de conexión de servicio y las huellas digitales de la consola serie de EC2. Para conectarse mediante programación a la consola serie de una instancia, se utiliza un punto de conexión de la consola serie de EC2. Las huellas digitales y los puntos de conexión de la consola serie de EC2 son únicos para cada región de AWS.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Huella digital
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	serial-console.ec2-instance-connect.us-east-2.aws	SHA256:EhwPkTzRtTY7TRSzz26XbB0/HvV9jRM7mCZN0xw/d/0

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Huella digital
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	serial-console.ec2-instance-connect.us-east-1.aws	SHA256:dXwn5ma/xadVMeBZGEru5l2gx+yI5LDiJaLUcz0FMmw
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	serial-console.ec2-instance-connect.us-west-1.aws	SHA256:OHldlcMET8u7QLSX3jmRTRAPFHVtqbyoLZBMUCqiH3Y
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	serial-console.ec2-instance-connect.us-west-2.aws	SHA256:EMCIe23TqKaBI6yGHainqZcMwqNkDhhAVHa1O2JxVUc
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	ec2-serial-console.af-south-1.api.aws	SHA256:RMWWZ2fVePeJUqzjO5jL2KIgXsczoHlz21Ed00biiWI
Asia Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	ec2-serial-console.ap-east-1.api.aws	SHA256:T0Q1lpiXxChoZHplnAkjbP7tkm2xXViC9bJFsjYnifk
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	ec2-serial-console.ap-east-2.api.aws	SHA256:z1rsF5DE8aQqsHwBr/D40tR2GnyMqnScCUa1z1eFwDQ
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	ec2-serial-console.ap-south-2.api.aws	SHA256:WJgPBSwV4/shN+OPITValoewAuYj15DVW845JEhDKRs

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Huella digital
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	ec2-serial-console.ap-southeast-3.api.aws	SHA256:5ZwgrCh+lfns32XITqL/4O0zIfbx4bZgsYFqy3o8mIk
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	ec2-serial-console.ap-southeast-5.api.aws	SHA256:cQXTHQMRcqRdIjmAGoAMBSExeoRobYyRwT67yTjnEiA
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	ec2-serial-console.ap-southeast-6.api.aws	SHA256:wNltdH0gVfM5uHJKjrw+ElFuKoJgalcSKqjCS+lLkv4
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	ec2-serial-console.ap-southeast-4.api.aws	SHA256:Avaq27hFgLvjn5gTSShZ0oV7h90p0GG46wfOeT6ZJvM
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	serial-console.ec2-instance-connect.ap-south-1.aws	SHA256:oBLXcYmklqHHEbliARxEgH8IsO51rezTPiSM35BsU40
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ec2-serial-console.ap-northeast-3.api.aws	SHA256:Am0/jiBKBnBuFnHr9aXsgEV3G8Tu/vVHFXE/3UcyjsQ
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	serial-console.ec2-instance-connect.ap-northeast-2.aws	SHA256:FoqWXNX+DZ++GuNTztg9PK49WYMqBX+FrcZM2dSrqrI

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Huella digital
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	serial-console.ec2-instance-connect.ap-southeast-1.aws	SHA256:PLFNn7WnCQDHx3qmwLu1Gy/O8TUX7LQgZuaC6L45CoY
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	serial-console.ec2-instance-connect.ap-southeast-2.aws	SHA256:yFvMwUK9lEUQjQTRoXXzuN+cW9/VSe9W984Cf5Tgzo4
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	ec2-serial-console.ap-southeast-7.api.aws	SHA256:KCAZiRYrR1Q2lqsg7vTwixWmvc2wmjVT31XRgSdEfDY
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	serial-console.ec2-instance-connect.ap-northeast-1.aws	SHA256:RQfsDCZTOfQawewTRDV1t9Em/HMrFQe+CRlIOT5um4k
Canadá (centro)	ca-central-1	serial-console.ec2-instance-connect.ca-central-1.aws	SHA256:P2O2jOZwmpMwkpO6YW738FIOTHdUTyEv2gczYMMO7s4
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	ec2-serial-console.ca-west-1.api.aws	SHA256:s3rc8lI2xhbhr3iedjJNxGAFLPGOLjx7IxxXrGckk6Q

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Huella digital
China (Pekín)	cn-north-1	ec2-serial-console.cn-north-1.api.amazonwebservices.com.cn	SHA256:2gHVFy4H7uU3+WaFUxD28v/ggMeqjvSlgngpgLgGT+Y
China (Ningxia)	cn-northwest-1	ec2-serial-console.cn-northwest-1.api.amazonwebservices.com.cn	SHA256:TdgrNZkiQOdVfYEBUhO4SzUA09VWI5rYOZGTogpwmiM
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	serial-console.ec2-instance-connect.eu-central-1.aws	SHA256:aCMFS/yIcOdOlkXvOl8AmZ1Toe+bBnrJJ3Fy0k0De2c
Europa (Irlanda)	eu-west-1	serial-console.ec2-instance-connect.eu-west-1.aws	SHA256:h2AaGAWO4Hathhtm6ezs3Bj7udgUxi2qTrHjZAwCW6E
Europa (Londres)	eu-west-2	serial-console.ec2-instance-connect.eu-west-2.aws	SHA256:a69rd5CE/AEG4Amm53I6lkD1ZPvS/BCV3tTPW2RnJg8
Europa (Milán)	eu-south-1	ec2-serial-console.eu-south-1.api.aws	SHA256:IC0kOVJnpgFyBVrxn0A7n99ecLbXSX95cuuS7X7QK30
Europa (París)	eu-west-3	serial-console.ec2-instance-connect.eu-west-3.aws	SHA256:q8ldnAf9pymeNe8BnFVngY3RPAr/kxswJUzfrlxeEWs

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Huella digital
Europa (España)	eu-south-2	ec2-serial-console.eu-south-2.api.aws	SHA256:GoCW2DFRlu669QNxqFxEcsR6fZUz/4F4n7T45ZcwoEc
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	serial-console.ec2-instance-connect.eu-north-1.aws	SHA256:tkGFFUVUDvocDiGSS3Cu8Gdl6w2uI32EPNpKFKLwX84
Europa (Zúrich)	eu-central-2	ec2-serial-console.eu-central-2.api.aws	SHA256:8Ppx2mBMf6WdCw0NUlzKfwM4/IfRz4OaXFutQXWp6mk
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ec2-serial-console.il-central-1.api.aws	SHA256:JR6q8v6kNNPi8+QSFQ4dj5dimNmZPTgwgsM1SNvtYyU
México (centro)	mx-central-1	ec2-serial-console.mx-central-1.api.aws	SHA256:BCuVl13iQNk+CcVnt18Ef4p2ZHUrBBAOxlFetB32GS0
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	ec2-serial-console.me-south-1.api.aws	SHA256:nPjLLKHu2QnLdUq2kVArsoK5xvPJOMRJKCBzCDqC3k8

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Huella digital
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	ec2-serial-console.me-central-1.api.aws	SHA256:zpb5duKiBZ+l0dFwPeyykB4MPBYhl/XzXNeFSDKBvLE
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	serial-console.ec2-instance-connect.sa-east-1.aws	SHA256:rd2+/32Ognjew1yVIemENaQzC+Botbih62OqAPDq1dI
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	serial-console.ec2-instance-connect.us-gov-east-1.amazonaws.com	SHA256:tIwe19GWsoyLClrtvu38YEEh+DHIkqnDcZnmtebvF28
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	serial-console.ec2-instance-connect.us-gov-west-1.amazonaws.com	SHA256:kfOFRWLaOZfB+utbd3bRf8OlPf8nGO2YZLqXZiIw5DQ

Desconexión de la consola serie de EC2

Si ya no necesita estar conectado a la consola serie de EC2 de su instancia, puede desconectarse de ella. Al desconectarse de la consola serie, cualquier sesión de intérprete de comandos que se ejecute en la instancia seguirá ejecutándose. Si quiere finalizar la sesión de intérprete de comandos, tendrá que finalizarla antes de desconectarse de la consola serie.

Consideraciones

- La conexión de la consola serie suele durar una hora a menos que se desconecte de ella. Sin embargo, durante el mantenimiento del sistema, Amazon EC2 desconectará la sesión de la consola serie.
- Se tardan 30 segundos en cerrar una sesión después de que se haya desconectado de la consola serie para permitir una nueva sesión.

La forma de desconectarse de la consola serie depende del cliente.

Cliente basado en explorador

Para finalizar la sesión de la consola serie, cierre la ventana del terminal del navegador de la consola serie.

Cliente OpenSSH estándar

Para desconectarse de la consola serie, utilice el siguiente comando para cerrar la conexión SSH. Este comando debe ejecutarse inmediatamente después de una nueva línea.

```
~.
```

El comando que se utiliza para cerrar una conexión SSH puede ser diferente dependiendo del cliente SSH que esté utilizando.

Solución de problemas de la instancia de Amazon EC2 mediante la consola serie de EC2

Mediante la consola serie de EC2, puede solucionar problemas de arranque, configuración de red y otros problemas conectándose al puerto serie de la instancia.

Consulte las instrucciones del sistema operativo de su instancia y de la herramienta que configuró en su instancia.

Herramientas

- (Instancias de Linux) Utilice GRUB para solucionar los problemas de la instancia
- (Instancias de Linux) Utilice SysRq para solucionar los problemas de la instancia
- (Instancias de Windows) Usar SAC para solucionar problemas de su instancia

Requisitos previos

Antes de comenzar, asegúrese cumplir los requisitos previos, incluida la configuración de la herramienta de solución de problemas seleccionada.

(Instancias de Linux) Utilice GRUB para solucionar los problemas de la instancia

GNU GRUB (abreviatura de GNU Grand Unified Bootloader, comúnmente conocido como GRUB) es el gestor de arranque predeterminado para la mayoría de los sistemas operativos Linux. Desde el menú GRUB, puede seleccionar en qué núcleo desea arrancar, o modificar las entradas del

menú para cambiar la forma en que arrancará el kernel. Esto puede ser útil cuando se solucionan problemas en una instancia que falla.

El menú GRUB se muestra durante el proceso de arranque. No se puede acceder al menú a través de SSH normal, pero se puede acceder a él a través de la consola serie de EC2.

Puede arrancar en modo de usuario único o en modo de emergencia. El modo de usuario único iniciará el kernel en un nivel de ejecución inferior. Por ejemplo, podría montar el sistema de archivos pero no activar la red, dándole la oportunidad de realizar el mantenimiento necesario para corregir la instancia. El modo de emergencia es similar al modo de usuario único, excepto que el núcleo se ejecuta en el nivel de ejecución más bajo posible.

Para arrancar en modo de usuario único

1. Conéctese a la consola serie de la instancia.
2. Ejecute el siguiente comando para volver a arrancar la instancia.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo reboot
   ```
3. Durante el reinicio, cuando aparezca el menú GRUB, pulse cualquier tecla para detener el proceso de arranque.
4. En el menú GRUB, utilice las teclas de flecha para seleccionar el núcleo en el que se va a arrancar y presione e el teclado.
5. Utilice las teclas de dirección para localizar el cursor en la línea que contiene el núcleo. La línea comienza con `linux` o `linux16` en función de la AMI que se utilizó para iniciar la instancia. Para Ubuntu, comienzan con dos líneas `linux`, que deben modificarse en el siguiente paso.
6. Al final de la línea, agregue la palabra `single`.

   A continuación se muestra un ejemplo de Amazon Linux 2.

   ```
   linux /boot/vmlinuz-4.14.193-149.317.amzn2.aarch64 root=UUID=d33f9c9a-\
   dadd-4499-938d-ebbf42c3e499 ro  console=tty0 console=ttyS0,115200n8 net.ifname\
   s=0 biosdevname=0 nvme_core.io_timeout=4294967295 rd.emergency=poweroff rd.she\
   ll=0 single
   ```
7. Presione Ctrl+X para arrancar en modo de usuario único.
8. En la solicitud de `login`, escriba el nombre de usuario del usuario basado en contraseña que configuró anteriormente y, a continuación, presione Entrar.
9. En la solicitud `Password`, escriba la contraseña y, a continuación, presione Enter (Entrar).

Para arrancar en modo de emergencia

Siga los mismos pasos del modo de usuario único, pero en el paso 6 agregue la palabra `emergency` en lugar de `single`.

(Instancias de Linux) Utilice SysRq para solucionar los problemas de la instancia

La clave System Request (SysRq), que a veces se conoce como “magic SysRq”, se puede usar para enviar directamente al kernel un comando, fuera de un shell, y el kernel responderá, independientemente de lo que esté haciendo el kernel. Por ejemplo, si la instancia ha dejado de responder, puede usar la clave SysRq para indicar al kernel que se bloquee o se reinicie. Para obtener más información, consulte la tecla Magic SysRq en Wikipedia.

Puede utilizar comandos SysRq en el cliente basado en el explorador de la consola serie de EC2 o en un cliente SSH. El comando para enviar una solicitud de interrupción es diferente para cada cliente.

Para utilizar SysRq, elija uno de los procedimientos siguientes según el cliente que esté utilizando.

Browser-based client

Para utilizar SysRq en el cliente basado en explorador de consola serie

1. Conéctese a la consola serie de la instancia.
2. Para enviar una solicitud de interrupción, pulse `CTRL+0` (cero). Si el teclado lo admite, también puede enviar una solicitud de interrupción utilizando las teclas Pausa o Descanso.

   ```
   [ec2-user ~]$ CTRL+0
   ```

3. Para ejecutar un comando SysRq, presione la tecla del teclado que corresponda al comando requerido. Por ejemplo, para mostrar una lista de comandos SysRq, presione h.

   ```
   [ec2-user ~]$ h
   ```

   El h comando genera algo similar al siguiente.

   ```
   [ 1169.389495] sysrq: HELP : loglevel(0-9) reboot(b) crash(c) terminate-all-
   tasks(e) memory-full-oom-kill(f) kill-all-tasks(i) thaw-filesystems
   ```

```
(j) sak(k) show-backtrace-all-active-cpus(l) show-memory-usage(m) nice-all-RT-
tasks(n) poweroff(o) show-registers(p) show-all-timers(q) unraw(r
) sync(s) show-task-states(t) unmount(u) show-blocked-tasks(w) dump-ftrace-
buffer(z)
```

SSH client

Para usar SysRq en un cliente SSH

1. Conéctese a la consola serie de la instancia.
2. Para enviar una solicitud de interrupción, pulse ~B (tilde, seguido de mayúsculas B).

```
[ec2-user ~]$ ~B
```

3. Para ejecutar un comando SysRq, presione la tecla del teclado que corresponda al comando requerido. Por ejemplo, para mostrar una lista de comandos SysRq, presione h.

```
[ec2-user ~]$ h
```

El h comando genera algo similar al siguiente.

```
[ 1169.389495] sysrq: HELP : loglevel(0-9) reboot(b) crash(c) terminate-all-
tasks(e) memory-full-oom-kill(f) kill-all-tasks(i) thaw-filesystems
(j) sak(k) show-backtrace-all-active-cpus(l) show-memory-usage(m) nice-all-RT-
tasks(n) poweroff(o) show-registers(p) show-all-timers(q) unraw(r
) sync(s) show-task-states(t) unmount(u) show-blocked-tasks(w) dump-ftrace-
buffer(z)
```

> **Note**
>
> El comando que utiliza para enviar una solicitud de interrupción puede ser diferente dependiendo del cliente SSH que esté utilizando.

(Instancias de Windows) Usar SAC para solucionar problemas de su instancia

La capacidad de la Consola de administración especial (SAC) de Windows proporciona una forma de solucionar problemas de una instancia de Windows. Al conectarse a la consola serie de la instancia y usar SAC, puede interrumpir el proceso de arranque e iniciar Windows en modo seguro.

> **Note**
>
> Si habilita SAC en una instancia, los servicios de EC2 que dependen de la recuperación de contraseñas no funcionarán desde la consola de Amazon EC2. Los agentes de lanzamiento de Windows en Amazon EC2 (EC2Config, EC2Launch v1 y EC2Launch v2) dependen de la consola serie para ejecutar diversas tareas. Esas tareas no se ejecutan correctamente cuando se habilita SAC en una instancia. Para obtener más información sobre los agentes de lanzamiento de Windows en Amazon EC2, consulte the section called “Configuración de instancias de Windows”. Si habilita SAC, podrá desactivarlo más adelante. Para obtener más información, consulte Desactivar SAC y el menú de inicio.

Tareas


- Utilizar SAC
- Usar el menú de inicio
- Desactivar SAC y el menú de inicio

Utilizar SAC

Para utilizar SAC

1. Conéctese a la consola serie.

   Si SAC se ha habilitado en la instancia, la consola serial muestra el mensaje `SAC>`.



2. Para mostrar los comandos SAC, ingrese ? y, a continuación, pulse Intro.

   Resultado previsto

```
SAC>?
ch                  Channel management commands.  Use ch -? for more help.
cmd                 Create a Command Prompt channel.
d                   Dump the current kernel log.
f                   Toggle detailed or abbreviated tlist info.
? or help           Display this list.
i                   List all IP network numbers and their IP addresses.
i <#> <ip> <subnet> <gateway> Set IPv4 addr., subnet and gateway.
id                  Display the computer identification information.
k <pid>             Kill the given process.
l <pid>             Lower the priority of a process to the lowest possible.
lock                Lock access to Command Prompt channels.
m <pid> <MB-allow>  Limit the memory usage of a process to <MB-allow>.
p                   Toggle paging the display.
r <pid>             Raise the priority of a process by one.
s                   Display the current time and date (24 hour clock used).
s mm/dd/yyyy hh:mm  Set the current time and date (24 hour clock used).
t                   Tlist.
restart             Restart the system immediately.
shutdown            Shutdown the system immediately.
crashdump           Crash the system. You must have crash dump enabled.
```

3. Para crear un canal de símbolo del sistema (como `cmd0001` o `cmd0002`), ingrese cmd y, a continuación, pulse Intro.
4. Para ver el canal del símbolo del sistema, pulse ESC y, a continuación, TAB.

   Resultado previsto

```
Name:                 Cmd0001
Description:          Command
Type:                 VT-UTF8
Channel GUID:         ef9f20a0-1287-11eb-82b0-0e4ba51872e5
Application Type GUID: 63d02271-8aa4-11d5-bccf-00b0d014a2d0

Press <esc><tab> for next channel.
Press <esc><tab>0 to return to the SAC channel.
Use any other key to view this channel.
```

5. Para cambiar de canal, pulse simultáneamente ESC+TAB+número de canal. Por ejemplo, para cambiar al canal `cmd0002` (si se ha creado), pulse ESC+TAB+2.
6. Escriba las credenciales requeridas por el canal del símbolo del sistema.

```
Please enter login credentials.
Username: Administrator
Domain  : .
Password: *******
```

   El símbolo del sistema es el mismo intérprete de comandos con todas las funciones que obtiene en un escritorio, pero con la excepción de que no permite la lectura de caracteres que ya se produjeron.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.17763.1457]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\system32>diskpart

Microsoft DiskPart version 10.0.17763.1

Copyright (C) Microsoft Corporation.
On computer: EC2AMAZ-ASR4SAI

DISKPART> list disk

  Disk ###  Status         Size     Free     Dyn  Gpt
  --------  -------------  -------  -------  ---  ---
  Disk 0    Online           30 GB      0 B
  Disk 1    Online           46 GB    46 GB

DISKPART>
```


PowerShell también se puede utilizar desde el símbolo del sistema.

Tenga en cuenta que es posible que deba establecer la preferencia de progreso en modo silencioso.

```
PS C:\Windows\system32> $ProgressPreference="SilentlyContinue"
PS C:\Windows\system32> $computerInfo = Get-ComputerInfo
PS C:\Windows\system32> $computerInfo.Csprocessors[0].Name
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8124M CPU @ 3.00GHz
PS C:\Windows\system32> $computerInfo.Csprocessors[0].Description
Intel64 Family 6 Model 85 Stepping 4
PS C:\Windows\system32>
```

Usar el menú de inicio

Si la instancia tiene habilitado el menú de inicio y se reinicia después de conectarse mediante SSH, debería ver el menú de arranque, como se indica a continuación.



Comandos del menú Reiniciar

ENTER (INTRO)

Inicia la entrada seleccionada del sistema operativo.

TAB

Cambia al menú Herramientas.

ESC

Cancela y reinicia la instancia.


ESC seguido de 8

Equivalente a presionar F8. Muestra opciones avanzadas para el elemento seleccionado.

Tecla ESC + flecha izquierda

Vuelve al menú de inicio inicial.

La tecla ESC por sí sola no lo lleva de vuelta al menú principal porque Windows está esperando a ver si hay una secuencia de escape en curso.



Desactivar SAC y el menú de inicio

Si habilita SAC y el menú de inicio, podrá desactivar estas funciones más adelante.

Utilice uno de los métodos siguientes para desactivar SAC y el menú de inicio en una instancia.

PowerShell

Para desactivar SAC y el menú de inicio en una instancia de Windows

1. Conéctese a la instancia y realice los siguientes pasos desde la línea de comandos elevada de PowerShell.
2. En primer lugar, desactive el menú de inicio cambiando el valor a no.

```
bcdedit /set '{bootmgr}' displaybootmenu no
```

3. A continuación, desactive SAC cambiando el valor a `off`.

```
bcdedit /ems '{current}' off
```

4. Aplique la configuración actualizada reiniciando la instancia.

```
shutdown -r -t 0
```

Command prompt

Para desactivar SAC y el menú de inicio en una instancia de Windows

1. Conéctese a la instancia y realice los siguientes pasos desde el símbolo del sistema.
2. En primer lugar, desactive el menú de inicio cambiando el valor a no.

```
bcdedit /set {bootmgr} displaybootmenu no
```

3. A continuación, desactive SAC cambiando el valor a `off`.

```
bcdedit /ems {current} off
```

4. Aplique la configuración actualizada reiniciando la instancia.

```
shutdown -r -t 0
```

Enviar una interrupción de diagnóstico para depurar una instancia de Amazon EC2 inaccesible

> **Warning**
>
> Las interrupciones de diagnóstico están destinadas a ser utilizadas por usuarios avanzados. El uso incorrecto podría afectar negativamente a su instancia. El envío de una interrupción de diagnóstico a una instancia podría desencadenar que una instancia se bloquee y reinicie, lo que podría provocar la pérdida de datos.

Puede enviar una interrupción de diagnóstico a una instancia inaccesible o que no responde para activar un pánico de kernel (en instancias de Linux) o un error de parada (denominado comúnmente error de pantalla azul) en instancias de Windows.

Instancias de Linux

Los sistemas operativos Linux normalmente se bloquean y se reinician cuando se produce un pánico de kernel. El comportamiento específico del sistema operativo depende de su configuración. Un pánico de kernel también se puede utilizar para hacer que el kernel del sistema operativo

de la instancia realice tareas como, por ejemplo, generar un archivo de volcado de bloqueo. A continuación, puede utilizar la información del archivo de volcado de bloqueo para realizar un análisis de causa raíz y depurar la instancia. El sistema operativo genera los datos de volcado de memoria localmente en la propia instancia.

instancias de Windows

En general, los sistemas operativos Windows se bloquean y reinician cuando se produce un error de parada, pero el comportamiento específico depende de su configuración. Un error de parada también puede hacer que el sistema operativo escriba información de depuración de errores como, por ejemplo, un volcado de memoria de kernel, en un archivo. A continuación, puede utilizar esta información para llevar a cabo un análisis de causa raíz para depurar la instancia. El sistema operativo genera los datos de volcado de memoria localmente en la propia instancia.

Antes de enviar una interrupción de diagnóstico a la instancia, le recomendamos que consulte la documentación del sistema operativo y, a continuación, realice los cambios de configuración necesarios.

Contenido

- Tipos de instancias admitidas
- Requisitos previos
- Enviar una interrupción de diagnóstico

Tipos de instancias admitidas

La interrupción de diagnóstico es compatible con todos los tipos de instancias basadas en Nitro, a excepción de los que funcionan con procesadores Graviton de AWS. Para obtener más información, consulte las instancias integradas en el AWS Nitro System y AWS Graviton.

Requisitos previos

Antes de utilizar una interrupción de diagnóstico, debe configurar el sistema operativo de la instancia. Esto garantiza que realice las acciones que necesita cuando se produce un pánico de kernel (instancias de Linux) o un error de parada (instancias de Windows).

Instancias de Linux

Para configurar Amazon Linux 2 o Amazon Linux 2023 para generar un volcado de bloqueo cuando se produce un pánico de kernel

1. Conéctese a la instancia.
2. Instale kexec y kdump.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum install kexec-tools -y
```

3. Configure el kernel para reservar una cantidad de memoria adecuada para el kernel secundario. La cantidad de memoria que reservar depende de la memoria total disponible de la instancia. Abra el archivo `/etc/default/grub` utilizando su editor de texto preferido, localice la línea que comienza por `GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT` y, a continuación, añada el parámetro `crashkernel` con el formato siguiente: `crashkernel=`*`memory_to_reserve`*. Por ejemplo, para reservar `256MB`, modifique el archivo `grub` como se indica a continuación:

```
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="crashkernel=256M console=tty0 console=ttyS0,115200n8
 net.ifnames=0 biosdevname=0 nvme_core.io_timeout=4294967295 rd.emergency=poweroff
 rd.shell=0"
GRUB_TIMEOUT=0
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
```

4. Guarde los cambios y cierre el archivo `grub`.
5. Vuelva a compilar el archivo de configuración GRUB2.

```
[ec2-user ~]$ sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
```

6. En instancias basadas en procesadores Intel y AMD, el comando `send-diagnostic-interrupt` envía una interrupción no enmascarable desconocida (NMI) a la instancia. Debe configurar el kernel para que se bloquee cuando reciba la NMI desconocida. Abra el archivo `/etc/sysctl.conf` con su editor de texto preferido y agregue lo siguiente.

```
kernel.unknown_nmi_panic=1
```

7. Reinicie la instancia y vuelva a conectarse a ella.
8. Compruebe que el kernel se haya iniciado con el parámetro `crashkernel` correcto.

```
$ grep crashkernel /proc/cmdline
```

La siguiente salida de ejemplo indica una configuración correcta.

```
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.14.128-112.105.amzn2.x86_64 root=UUID=a1e1011e-
e38f-408e-878b-fed395b47ad6 ro crashkernel=256M console=tty0 console=ttyS0,115200n8
 net.ifnames=0 biosdevname=0 nvme_core.io_timeout=4294967295 rd.emergency=poweroff
 rd.shell=0
```

9. Compruebe que el servicio kdump está en ejecución.

```
[ec2-user ~]$ systemctl status kdump.service
```

La siguiente salida de ejemplo muestra el resultado si el servicio kdump se está ejecutando.

```
kdump.service - Crash recovery kernel arming
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/kdump.service; enabled; vendor preset:
 enabled)
   Active: active (exited) since Fri 2019-05-24 23:29:13 UTC; 22s ago
  Process: 2503 ExecStart=/usr/bin/kdumpctl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 2503 (code=exited, status=0/SUCCESS)
```

> **Note**
>
> De forma predeterminada, el archivo de volcado de bloque se guarda en `/var/crash/`. Para cambiar la ubicación, modifique el archivo `/etc/kdump.conf` utilizando su editor de texto preferido.

Para configurar SUSE Linux Enterprise, Ubuntu o Red Hat Enterprise Linux

En instancias basadas en procesadores Intel y AMD, el comando `send-diagnostic-interrupt` envía una interrupción no enmascarable desconocida (NMI) a la instancia. Debe configurar el kernel para que se bloquee cuando reciba la NMI desconocida, al ajustar el archivo de configuración del sistema operativo. Para obtener más información acerca de cómo configurar el kernel para que se bloquee, consulte la documentación de su sistema operativo:

- SUSE Linux Enterprise
- Ubuntu
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL)

instancias de Windows

Para configurar Windows para generar un volcado de memoria cuando se produce un error de parada

1. Conéctese a la instancia.
2. Abra el Panel de control y seleccione Sistema, Configuración avanzada del sistema.
3. En el cuadro de diálogo Propiedades del sistema, seleccione la pestaña Avanzadas.
4. En la sección Inicio y recuperación, elija Configuración....
5. En la sección Error del sistema, establezca la configuración según sea necesario y, a continuación, elija Aceptar.

Para obtener más información sobre la configuración de errores de parada de Windows, consulte Overview of memory dump file options for Windows.

Enviar una interrupción de diagnóstico

Después de haber completado los cambios de configuración necesarios, puede enviar una interrupción de diagnóstico a su instancia mediante la AWS CLI o la API de Amazon EC2.

AWS CLI

Para enviar una interrupción de diagnóstico a su instancia

Utilice el comando send-diagnostic-interrupt.

```
aws ec2 send-diagnostic-interrupt --instance-id i-1234567890abcdef0
```

PowerShell

Para enviar una interrupción de diagnóstico a su instancia

Utilice el cmdlet Send-EC2DiagnosticInterrupt.

```
Send-EC2DiagnosticInterrupt -InstanceId i-1234567890abcdef0
```

Historial de documentos para la guía del usuario de Amazon EC2

En la siguiente tabla se describen los cambios importantes de la Guía del usuario de Amazon EC2 a partir de 2019. La guía se actualiza con frecuencia para dar respuesta a los comentarios que nos envía.

Cambio	Descripción	Fecha
Comprobaciones de permisos para el lanzamiento rápido de EC2	Se agregó una guía sobre cómo Amazon EC2 valida los permisos al habilitar el lanzamiento rápido de EC2 con una plantilla de lanzamiento, incluida una consideración de seguridad al usar la versión de la plantilla de lanzamiento `$Latest` o `$Default`.	14 de agosto de 2026
Vista de mapa para regiones y zonas	La página de regiones y zonas de la vista global de AWS ahora incluye una vista de mapa que muestra todas las regiones y zonas en un mapa mundial interactivo. Puede cambiar entre la vista de lista y la vista de mapa. La preferencia de vistas se mantiene en todas las sesiones.	12 de agosto de 2026
Sustituya el volumen raíz actual por un volumen de EBS existente	Puede sustituir el volumen raíz actual de una instancia de Amazon EC2 por un volumen de Amazon EBS existente que ya haya configurado.	9 de julio de 2026

Omisiones adicionales de la plantilla de lanzamiento para la flota de EC2 instant	Las flotas de EC2 de tipo `instant` ahora admiten los siguientes parámetros adicionales de omisión de la plantilla de lanzamiento: `IamInstanceProfile` , `KeyName` y `MetadataOptions` .	9 de julio de 2026
Buscar el parámetro de SSM de una AMI pública	Puede buscar el parámetro AWS Systems Manager asociado a una AMI pública y usarlo para hacer referencia automáticamente a la versión más reciente de esa AMI.	7 de julio de 2026
SEV-SNP en Hosts dedicados	AMD SEV-SNP ahora es compatible con Hosts dedicados, lo que le permite ejecutar sus cargas de trabajo de computación confidencial en servidores físicos totalmente dedicados a su uso.	1 de julio de 2026
AWS Global View	EC2 Global View pasa a llamarse AWS Global View. Puede utilizarla para ver sus recursos de EC2 y otros recursos AWS compatibles en todas las Regiones en una sola vista.	30 de junio de 2026

Grupo de ubicación de tiempo de precisión	Puede utilizar un grupo de ubicación de tiempo de precisión para colocar instancias en hardware con acceso directo a fuentes de hora de alta precisión en la infraestructura de AWS.	29 de junio de 2026
Utilice marcas de agua con las AMI permitidas	Ahora puede utilizar marcas de agua de AMI con las AMI permitidas para restringir los lanzamientos de instancias únicamente a las AMI con los filtros de marcas de agua especificados. El nuevo parámetro de las AMI permitidas es `ImageWatermarks` con los siguientes filtros: `MaximumDaysSinceSourceImageCreated`, `MaximumDaysSinceWatermarkCreated`, `SourceImageRegion` y `WatermarkKey`.	22 de junio de 2026
AWS Dispositivo VMClock para Windows	AWS proporciona un paquete de controladores nulo (sin función) para Windows que permite al sistema operativo reconocer el dispositivo.	17 de junio de 2026

Marcas de agua de AMI	Puede utilizar marcas de procedencia de AMI para realizar un seguimiento del origen y aplicar políticas de gobernanza a sus AMI privadas. Las marcas de procedencia se conservan cuando crea AMI a partir de instancias, copia AMI o comparte AMI con otras cuentas.	10 de junio de 2026
Cancelar una Reserva de capacidad	Puede cancelar una Reserva de capacidad con fecha futura. En función de cuándo cancele, es posible que se aplique un cargo.	2 de junio de 2026
Compatibilidad con ENA Express entre Zonas de disponibilidad	ENA Express ahora admite el tráfico entre instancias de Amazon EC2 en diferentes Zonas de disponibilidad dentro de la misma Región.	11 de mayo de 2026
Visibilidad de los recursos administrados	Puede controlar si los recursos que los servicios de AWS aprovisionan en su nombre aparecen en las vistas de la consola de Amazon EC2 y en las operaciones de la lista de API.	22 de abril de 2026
Introducción a EFA y NIXL	Puede utilizar el adaptador de red Elastic Fabric (Elastic Fabric Adapter, EFA) con NIXL para cargas de trabajo de inferencia desagregadas.	17 de marzo de 2026

Tutorial: Lanzar una flota de EC2 con Reservas de capacidad interrumpibles	Un nuevo tutorial muestra cómo crear una flota de EC2 que utilice Reservas de capacidad interrumpibles para poner a disposición de sus cargas de trabajo interrump ibles la capacidad reservada no utilizada.	16 de marzo de 2026
Bloques de capacidad en Zonas locales	Bloques de capacidad para ML ahora están disponibles en las Zonas locales.	25 de febrero de 2026
Aplicación de IMDSv	Puede aplicar el uso de IMDSv2 a nivel de cuenta para cada Región de AWS. Cuando se aplican, las instancias solo se pueden lanzar si están configuradas para que exijan IMDSv2.	24 de febrero de 2026
Virtualización anidada	Puede ejecutar hipervisores, como Hyper-V y KVM, dentro de instancias virtualizadas de Amazon EC2.	16 de febrero de 2026
Redes adicionales	Las redes secundarias son redes virtuales diseñadas específicamente para casos de uso de redes especiali zadas. Puede lanzar instancia s EC2 seleccionadas tanto en una VPC como en una red secundaria.	9 de febrero de 2026

Uso compartido de bloques de capacidad	Puede compartir los bloques de capacidad de EC2 con otros Cuentas de AWS en su organización de AWS.	2 de febrero de 2026
Reservas de capacidad interrumpible	Las reservas de capacidad interrumpible permiten que la capacidad no utilizada esté disponible de manera temporal para otras cargas de trabajo de su cuenta.	21 de noviembre de 2025
Topología de instancias para instancias de P6-B	Puede obtener información sobre la topología de instancia s para las instancias de `p6-b300.48xlarge` .	18 de noviembre de 2025
Ascendencia de AMI	Ahora puede rastrear el origen de una AMI al obtener una lista de todas sus AMI ascendentes.	12 de noviembre de 2025
Topología de la reserva de capacidad	Puede usar la API DescribeC apacityReservationTopology para describir dónde se ubicará la capacidad reservada en relación con las demás en la jerarquía de la red antes de iniciar las instancias.	28 de octubre de 2025
Optimización de las CPU para ahorrar en licencias	Ahora puede configurar las CPU activas para reducir los costos de licencias en instancias de Windows y SQL Server con licencia incluida.	15 de octubre de 2025

Nuevo EC2 Capacity Manager	Amazon EC2 incorporó EC2 Capacity Manager, que permite supervisar, analizar y administrar el uso de capacidad de las instancias bajo demanda, instancias de spot y reservas de capacidad desde un solo lugar.	15 de octubre de 2025
AWSEC2CapacityManagerServiceRolePolicy: nueva política administrada	Amazon EC2 incorporó la política administrada AWSEC2CapacityManagerServiceRolePolicy para permitir administrar los recursos de capacidad e integrarse con AWS Organizations en su nombre.	15 de octubre de 2025
`GPUPowerUtilization` Métrica	Nueva métrica de `GPUPowerUtilization` para las instancias de computación acelerada.	13 de octubre de 2025
Compatibilidad con IPv6 en los puntos de conexión de EC2 Instance Connect	Ahora, los puntos de conexión de EC2 Instance Connect son compatibles con la conectividad IPv6. Ahora es posible configurar los puntos de conexión de EC2 Instance Connect para admitir doble pila o solo IPv6, a fin de conectarse a instancias con direcciones IPv6.	2 de octubre de 2025

AMI permitidas: nuevos parámetros	AMI permitidas, una característica que permite limitar el descubrimiento y el uso de AMI dentro de la cuenta de Cuenta de AWS, ahora es compatible con cuatro nuevos parámetros: códigos de producto AWS Marketplace, nombres de AMI, periodo máximo desde la obsolescencia de la AMI y antigüedad máxima de las AMI.	25 de septiembre de 2025
Estadísticas de rendimiento detalladas para volúmenes del almacén de instancias	Amazon EC2 proporciona estadísticas de rendimiento de alta resolución y en tiempo real para los volúmenes del almacén de instancias de NVMe conectados a las instancias basadas en Nitro.	16 de septiembre de 2025
Actualizaciones del host dedicado de Amazon EC2 para Mac	Los hosts dedicados de Amazon EC2 para Mac admiten la recuperación automática del host dedicado y el mantenimiento del host basado en el reinicio.	28 de agosto de 2025
Copias de AMI para zonas locales	Ahora puede copiar las AMI basada en Amazon EBS a y desde las zonas locales.	28 de agosto de 2025

AmazonEC2ImageReferencesAccessPolicy: nueva política administrada	Amazon EC2 agregó la política administrada AmazonEC2ImageReferencesAccessPolicy para permitir escanear todos los tipos de recursos compatibles con la API DescribeImageReferences de EC2.	26 de agosto de 2025
Informes de uso de AMI	Si comparte sus Imágenes de máquina de Amazon (AMI) con otras Cuentas de AWS, ya sea con organizaciones específicas de Cuentas de AWS, unidades organizativas (UO) o de forma pública, puede ver cómo se utilizan estas AMI mediante la creación de informes de uso de AMI. Los informes proporcionan información sobre cuáles Cuentas de AWS están utilizando las AMI en las instancias o plantillas de inicialización de EC2 y cuántas instancias o plantillas de inicialización hacen referencia a cada AMI.	26 de agosto de 2025

Referencias de AMI	Puede identificar los recursos de AWS que hacen referencia a Imágenes de máquina de Amazon (AMI) especificadas, independientemente de si las AMI son públicas o privadas o de quién es su propietario. Esta visibilidad ayuda a garantizar que sus recursos utilicen las AMI compatibles más recientes.	26 de agosto de 2025
Modificación de un punto de conexión de EC2 Instance Connect	Ahora puede modificar los puntos de conexión de EC2 Instance Connect existentes mediante la AWS CLI o un SDK.	14 de agosto de 2025
Mejoras en el uso compartido de una reserva de capacidad	Ahora puede compartir reservas de capacidad que cree en grupos con ubicación en clúster.	12 de agosto de 2025

Política administrada actualizada para el punto de conexión de EC2 Instance Connect	Para admitir la modificación de los puntos de conexión existentes de EC2 Instance Connect, Amazon EC2 actualizó la `Ec2InstanceConnectEndpoint` política para agregar permisos para asignar y desasignar direcciones IPv6 y modificar los grupos de seguridad en las interfaces de red creadas por el punto de conexión de EC2 Instance Connect. Amazon EC2 también actualizó esta política para sustituir el operador de condición `Null` por el operador de condición `StringLike` .	31 de julio de 2025
Topología de instancia: compatibilidad adicional con regiones	La API DescribeInstanceTopology ya está disponible en Asia-Pacífico (Melbourne).	31 de julio de 2025
Terminación forzada	Ahora puede forzar la terminación de la instancia.	31 de julio de 2025
Topología de instancia: compatibilidad adicional con regiones	La API DescribeInstanceTopology ya está disponible en AWS GovCloud (US-West).	24 de julio de 2025
Omitir el apagado del sistema operativo al terminar una instancia	Puede omitir el apagado controlado del sistema operativo (OS) al terminar una instancia.	23 de julio de 2025

Omitir el apagado del sistema operativo al detener una instancia	Puede omitir el apagado controlado del sistema operativo (OS) al detener una instancia.	23 de julio de 2025
Bloques de capacidad P6-B200 en la región us-east-1	Los bloques de capacidad P6-B200 ya están disponibles en Este de EE. UU. (Norte de Virginia): `us-east-1` .	23 de julio de 2025
Política administrada actualizada para el rol vinculado al servicio de lanzamiento rápido de EC	Para contribuir a evitar recursos huérfanos, Amazon EC2 actualizó esta política para incluir permisos que permiten describir volúmenes , atributos de volúmenes e interfaces de red, así como eliminar volúmenes e interfaces de red creados mediante el lanzamiento rápido de EC2.	17 de julio de 2025
Consola serie de EC2: compatibilidad adicional con regiones	La consola serie de EC2 ya está disponible también en Asia-Pacífico (Tailandia) y México (centro).	15 de julio de 2025
EC2 Instance Connect: compatibilidad adicional con regiones	EC2 Instance Connect ya está disponible también en Asia Pacífico (Tailandia) y México (centro).	15 de julio de 2025

Marcado de tiempo de paquetes por hardware	Puede habilitar el marcado de tiempo de paquetes por hardware en su instancia de EC2 para añadir una marca de tiempo de 64 bits con precisión de nanosegundos a cada paquete de red entrante.	23 de junio de 2025
Eliminación de instantáneas durante la anulación del registro de la AMI	Al anular el registro de una AMI, puede eliminar automáticamente las instantáneas asociadas al mismo tiempo.	28 de mayo de 2025
Migración de reinicios iniciada por el usuario	Cuando su instancia recibe una notificación de evento de reinicio programado de EC2, se habilita de forma predeterminada para la migración de instancias cuando reinicia la instancia antes del evento.	20 de mayo de 2025
Configuración de SIP para instancias de Mac de Amazon EC	Puede configurar los ajustes de Protección de Integridad del Sistema (SIP) para instancias Mac x86 e instancias Mac de silicio con Apple.	20 de mayo de 2025
Delegación de propiedad del volumen raíz	Ahora puede automatizar la delegación de propiedad del volumen raíz para el volumen raíz de Amazon EBS al actualizar el sistema operativo en las instancias Mac de silicio con Apple.	20 de mayo de 2025

Topología de instancias para instancias de P6-B	Puede obtener información sobre la topología de instancias para las instancias de `p6-b200.48xlarge` .	15 de mayo de 2025
Políticas administradas actualizadas para el rol vinculado al servicio de lanzamiento rápido de EC	Se actualizó la política del rol vinculado al servicio de lanzamiento rápido de EC2 y ahora ofrece acceso para crear y mantener reglas de eventos de Amazon EventBridge y otras acciones para mejorar la experiencia de lanzamiento rápido de EC2. Para obtener más información sobre los permisos que otorga el rol vinculado a servicios, consulte Permisos otorgados por `EC2FastLaunchServiceRolePolicy` .	14 de mayo de 2025

Políticas administradas actualizadas para la política de acceso completo del lanzamiento rápido de EC	Se actualizó la política de acceso completo del lanzamiento rápido de EC2 y ahora ofrece permiso para crear y modificar operaciones de plantillas de lanzamiento, crear recursos de red y grupos de seguridad, autorizar reglas de entrada y eliminar los recursos creados por el lanzamiento rápido de EC2. La política también puede describir y crear pilas de CloudFormation y eliminar las pilas que creó el lanzamiento rápido de EC2.	14 de mayo de 2025
Incorporación simplificada para el lanzamiento rápido de EC	Se actualizó el lanzamiento rápido de EC2 para simplificar el proceso de incorporación.	14 de mayo de 2025
AWS Config integración con AMI permitidas	Utilice la regla AWS Config ec2-instance-launched-with-allowed-ami para comprobar si las instancias en ejecución o detenidas se lanzaron con AMI que cumplen los criterios de las AMI permitidas.	11 de marzo de 2025
Actualización de la política administrada de AWSEC2CapacityReservationFleetRolePolicy	Amazon EC2 actualizó la política `AWSEC2CapacityReservationFleetRolePolicy` gestionada para utilizar el operador de condición `ArnLike` en lugar del operador de condición `StringLike` .	3 de marzo de 2025

Copias de AMI basadas en el tiempo	Ahora puede solicitar una duración de finalización para las operaciones de copia de AMI respaldadas por EBS a fin de garantizar que las copias de AMI se completen en un plazo específico.	25 de febrero de 2025
Política de AmazonEC2 ReadOnlyAccess actualizada	Amazon EC2 agregó la operación `GetSecurityGroupsForVpc` a la política existente AmazonEC2 ReadOnlyAccess.	27 de diciembre de 2024
Instancias administradas	Ahora puede ver instancias administradas por Amazon EC2 en la consola de EC2.	1 de diciembre de 2024

Políticas declarativas	Ahora puede usar políticas declarativas para aplicar la configuración de nivel de cuenta en varias regiones y cuentas simultáneamente. Se admiten políticas declarativas para configurar el acceso a la consola serie de EC2, AMI permitidas, valores predeterminados del IMDS y la configuración de bloqueo del acceso público para las VPC, las AMI y las instantáneas. Para obtener más información, consulte Políticas declarativas en la Guía del usuario de AWS Organizations, así como la documentación específica de cada característica compatible.	1 de diciembre de 2024
AMI permitidas	Ahora puede controlar la detección y el uso de las AMI en Amazon EC2 mediante la especificación de los criterios que las AMI deben cumplir.	1 de diciembre de 2024
Bloques de capacidad inmediatos	Ahora puede reservar bloques de capacidad para ML, que pueden empezar en tan solo 30 minutos.	21 de noviembre de 2024
Reservas de capacidad con fecha futura	Ahora puede solicitar reservas de capacidad para una fecha futura.	21 de noviembre de 2024

Ampliación de los bloques de capacidad	Ahora puede ampliar la duración de los bloques de capacidad existentes.	21 de noviembre de 2024
6 Bloques de capacidad de 6 meses	Ahora puede reservar bloques de capacidad para ML durante un máximo de 6 meses (182 días).	21 de noviembre de 2024
Conjuntos de filtros guardados	Ahora puede crear grupos personalizados de filtros y reutilizarlos para ver eficazmente los recursos de EC2.	20 de noviembre de 2024
Protección del rendimiento	Al utilizar la selección de tipo de instancia basada en atributos para una flota de EC2 o de Spot, ahora puede habilitar la protección de rendimiento para garantizar que los tipos de instancia seleccionados sean equivalentes o superiores a un valor de referencia de rendimiento especificado.	20 de noviembre de 2024
Reservas de capacidad únicamente	Ahora puede especificar que las instancias solo se ejecuten en una reserva de capacidad o en un grupo de recursos de reserva de capacidad.	20 de noviembre de 2024
Identificación de la AMI de origen	Ahora puede identificar la AMI de origen que se utilizó para crear una AMI.	13 de noviembre de 2024

División de la capacidad	Puede dividir capacidad de una reserva de capacidad existente para crear una nueva reserva.	30 de octubre de 2024
Cómo trasladar capacidad	Ahora puede trasladar capacidad de una reserva de capacidad a otra.	30 de octubre de 2024
Tutoriales para principiantes	Dos nuevos tutoriales para principiantes: “Lanzamiento de mi primera instancia de EC2” y “Lanzamiento de una instancia de EC2 de prueba y conexión a ella”.	21 de octubre de 2024
Compatibilidad con Windows Server	Compatibilidad agregada para Windows Server 2025	16 de octubre de 2024
EC2 Global View	EC2 Global View ahora le permite ver las reservas de capacidad y los bloques de capacidad de su cuenta en todas las regiones.	16 de octubre de 2024
Mantenimiento del host de migración en tiempo real	Los hosts dedicados de Amazon EC2 ahora admiten el mantenimiento del host de migración en tiempo real, que migra automáticamente las instancias compatibles de un host dedicado averiado a un host dedicado de reemplazo sin detenerlas ni reiniciarlas.	15 de octubre de 2024

Asignación de facturación para las reservas de capacidad compartidas	Ahora puede asignar la facturación de cualquier capacidad disponible de una reserva de capacidad compartida a una cuenta de consumidor que pertenezca a la misma organización de AWS.	14 de octubre de 2024
Reloj de hardware de PTP: soporte adicional de regiones	El reloj de hardware de PTP ahora también está disponible en el Este de EE. UU. (Ohio) y Asia-Pacífico (Malasia).	23 de septiembre de 2024
EC2 Instance Connect es compatible con IPv6	Ahora puede utilizar EC2 Instance Connect para conectarse a la dirección IPv6 pública de la instancia.	23 de septiembre de 2024
Listas de prefijos de EC2 Instance Connect	Ahora puede seleccionar una lista de prefijos administrada para las direcciones IPv4 o IPv6 al crear reglas en sus grupos de seguridad para permitir el tráfico SSH desde el servicio de EC2 Instance Connect.	23 de septiembre de 2024
Nuevas funcionalidades para administrar las reservas de capacidad bajo demanda	Ahora puede dividir su reserva de capacidad, mover la capacidad entre reservas de capacidad y modificar el atributo de requisitos de la instancia de su reserva de capacidad.	14 de agosto de 2024

Soporte de hibernación para C6g, C6gn, C6gd, C7g, C7gd, M6g, M6gd, M7g, M7gd, R6g y R6gd	Hiberne las instancias recién iniciadas que se ejecutan en los tipos de instancia C6g, C6gn, C6gd, C7g, C7gd, M6g, M6gd, M7g, M7gd, R6g y R6gd.	30 de julio de 2024
Soporte de hibernación para las AMI compatibles con los tipos de instancias de Graviton	Hiberne las instancias recién iniciadas que se iniciaron desde una AMI de Amazon Linux o Ubuntu que sea compatible con los tipos de instancia de Graviton.	30 de julio de 2024
Credential Guard es compatible con tipos de instancias adicionales	Ahora se puede habilitar Credential Guard para las instancias C7i, C7-Flex, M7i, M7i-Flex, R7i, R7i-Flex y T3.	26 de junio de 2024
Buscador de tipos de instancias EC2: parámetros adicionales	El buscador de tipos de instancias de EC2 ahora proporciona parámetros adicionales para que pueda especificar los requisitos más detallados de su carga de trabajo.	5 de junio de 2024
Nueva política administrada para el lanzamiento rápido de EC	Se agregó la política EC2FastLaunchFullAccess para realizar acciones de API relacionadas con la característica de lanzamiento rápido de EC2 desde una instancia.	14 de mayo de 2024

Protección contra la anulación del registro de la AMI	Puede activar la protección contra la anulación del registro en una AMI para evitar su eliminación accidental o malintencionada.	23 de abril de 2024
Reloj de equipo de PTP: soporte para tipos de instancias	El reloj de hardware de PTP ahora está disponible en los tipos de instancias M7a, M7g, M7i, R7a y R7i.	22 de abril de 2024
Adición de consideraciones de rendimiento de Nitro para mejorar las redes	Esta página se centra en las consideraciones de red para ayudar a ajustar el rendimiento de las instancias de Amazon EC2 basadas en Nitro.	4 de abril de 2024
Nueva política administrada para instantáneas de EBS basadas en VSS	VSS de Amazon EC2 tiene disponible una nueva política administrada de IAM que puede añadir a su rol de perfil de instancia para garantizar que sus permisos estén actualizados y sigan las prácticas recomendadas.	28 de marzo de 2024
Reloj de equipo de PTP: Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	El reloj de equipo de PTP ya está disponible en la región Este de EE. UU. (Norte de Virginia).	26 de marzo de 2024

Ajuste de IMDSv2 como valor predeterminado de cuenta	Puede configurar todas las inicializaciones de instancias de EC2 nuevos en la cuenta para que usen el Servicio de metadatos de instancia, versión 2 (IMDSv2) de forma predeterminada.	25 de marzo de 2024
Etiquetado de las nuevas AMI de Linux creadas a partir de una instantánea	Al crear una AMI de Linux a partir de una instantánea, puede etiquetar la nueva AMI.	7 de marzo de 2024
Etiquetado de las nuevas AMI e instantáneas al copiarlas	Cuando copia una AMI, puede asignar etiquetas a la nueva AMI y las nuevas instantán eas con las mismas etiquetas o puede asignarles etiquetas diferentes.	7 de marzo de 2024
Eliminación de páginas de AWS Management Pack	AWS Management Pack se utilizó principalmente con Windows Server 2012 y versiones anteriores. Estas versiones heredadas de plataformas de sistemas operativos ya no son compatibles. Para administr ar la flota de servidores que se ejecutan en AWS y en las instalaciones y soluciona r problemas relacionados, consulte AWS Systems Manager Fleet Manager.	12 de febrero de 2024

EC2 Instance Connect preinstalado en las AMI de macOS	EC2 Instance Connect ahora viene preinstalado en las AMI de macOS Sonoma 14.2.1 o posterior, macOS Ventura 13.6.3 o posterior y macOS Monterey 12.7.2 o posterior.	26 de enero de 2024
Compatibilidad de EC2 Instance Connect con CentOS, macOS y RHEL	Ahora puede instalar EC2 Instance Connecct en las AMI de CentOS, macOS y RHEL compatibles.	6 de diciembre de 2023
Compatibilidad de la hibernación con C7a, C7i, R7a, R7i y R7iz	Hiberne las instancias recién iniciadas que se ejecutan en los tipos de instancias C7a, C7i, R7a, R7i y R7iz.	1 de diciembre de 2023
Selector de tipos de instancias de EC2 de Amazon Q	El selector de tipos de instancias de EC2 de Amazon Q tiene en cuenta su caso de uso, el tipo de carga de trabajo y las preferencias del fabricante de la CPU, así como la forma en que prioriza el precio y el rendimiento. A continuación, utiliza estos datos para proporcionar orientación y sugerencias sobre los tipos de instancias de Amazon EC2 que mejor se adapten a sus nuevas cargas de trabajo.	28 de noviembre de 2023
Nivel gratuito de EC	Puede realizar un seguimiento del uso del nivel gratuito de EC2 desde el panel de EC2.	26 de noviembre de 2023

Consola a código	Consola a código puede ayudarlo a empezar a usar el código de automatización. Consola a código registra las acciones de la consola y, a continuación, utiliza la IA generativa para sugerir código en el formato de infraestructura como código que prefiera. Puede usar el código como punto de partida y personalizarlo para que esté listo para producción en función de su caso de uso específico.	26 de noviembre de 2023
Tiempos de espera configurables de seguimiento de conexiones inactivas	Las conexiones de grupos de seguridad que permanecen inactivas pueden provocar que se agote el seguimiento de las conexiones, que no se rastreen y que se pierdan paquetes. Ahora puede configurar el tiempo de espera, en segundos, para el seguimiento de conexiones de grupos de seguridad en una interfaz de red elástica.	17 de noviembre de 2023
Reloj de hardware de PTP	Las instancias compatibles ahora tienen un reloj de hardware del protocolo de tiempo preciso (PTP). El reloj de hardware de PTP admite una conexión NTP o una conexión PTP directa.	16 de noviembre de 2023

Cambio del tipo de instancia habilitada para la hibernación	Ahora puede cambiar el tipo de una instancia habilitada para la hibernación cuando se encuentra en estado `stopped`.	16 de noviembre de 2023
Topología de instancia	Puede usar la API DescribeInstanceTopology para detectar la ubicación de sus instancias y, luego, usar esta información para optimizar los trabajos de HPC y ML mediante su ejecución en instancias que estén físicamente más cerca unas de otras.	13 de noviembre de 2023
Compatibilidad con AMI compartidas de lanzamiento rápido de EC	Ahora puede habilitar el lanzamiento rápido de EC2 en una AMI que se comparta con usted. Cuando habilita el lanzamiento rápido de EC2 en una AMI compartida, las instantáneas aprovisionadas previamente para un inicio más rápido se crean en su cuenta.	6 de noviembre de 2023
Bloques de capacidad para ML	Ahora puede reservar instancias de GPU para el futuro a fin de respaldar sus cargas de trabajo de machine learning (ML) de corta duración.	31 de octubre de 2023

Hibernación de instancias de spot	Ahora puede hibernar sus instancias de spot con la misma experiencia de hibernación y las mismas familias de instancias que están disponibles actualmente para las instancias bajo demanda.	24 de octubre de 2023
Configuración predeterminada del bloqueo del acceso público de las AMI	El bloqueo del acceso público de las AMI ahora está habilitado de forma predeterminada para todas las cuentas nuevas y para las cuentas existentes sin AMI públicas.	20 de octubre de 2023
Amazon EC2 Global View	Amazon EC2 Global View admite tipos de recursos adicionales y opciones de visualización personalizables.	18 de octubre de 2023
Compatibilidad con hibernación para Ubuntu 22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish)	Hiberne las instancias recién iniciadas que se iniciaron desde la AMI de Ubuntu 22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish).	16 de octubre de 2023
Deshabilitación de una AMI	Puede deshabilitar una AMI para evitar que se utilice en inicializaciones de instancias.	12 de octubre de 2023
Comprobaciones de estado de EBS adjuntas	Puede utilizar las comprobaciones de estado de EBS adjuntas para supervisar si se puede acceder a los volúmenes de Amazon EBS adjuntos a una instancia.	11 de octubre de 2023

Soporte de hibernación para Red Hat Enterprise Linux 9	Hiberne las instancias recién iniciadas que se iniciaron desde AMI de Red Hat Enterprise Amazon Linux 9.	2 de octubre de 2023
Soporte de hibernación para Microsoft Windows Server 2022	Hiberne las instancias recién iniciadas que se iniciaron desde la AMI de Microsoft Windows Server 2022.	2 de octubre de 2023
Soporte de hibernación para AL2023	Hiberne las instancias recién iniciadas que se iniciaron desde la AMI de AL2023.	2 de octubre de 2023
Iniciar la interrupción de instancias de spot de una flota de spot	Puede seleccionar una flota de spot en la consola de Amazon EC2 e iniciar una interrupción de instancias de spot de la flota para probar cómo las aplicaciones de sus instancias de spot administran las interrupciones.	21 de septiembre de 2023
Bloqueo del acceso público de las AMI	Puede habilitar el bloqueo del acceso público de las AMI a nivel de cuenta para bloquear cualquier intento de hacerlas públicas.	12 de septiembre de 2023
Compatibilidad con hibernación para M7i y M7i-flex	Hiberne las instancias recién iniciadas que se ejecutan en tipos de instancia M7i y M7i-flex.	22 de agosto de 2023

EC2-classic ha quedado en desuso	Con EC2-Classic, las instancias de EC2 se ejecutan en una sola red plana que se comparte con otros clientes. Amazon VPC sustituye a EC2-Classic. Con Amazon VPC, las instancias se ejecutan en una Virtual Private Cloud (VPC) que está aislada lógicamente para su cuenta de AWS.	8 de agosto de 2023
Hosts dedicados	Puede asignar hosts dedicados a activos de hardware específicos de un Outpost.	20 de junio de 2023
Punto de conexión de EC2 Instance Connect	Ahora puede conectarse a una instancia mediante SSH o RDP sin necesidad de que la instancia tenga una dirección IPv4 pública.	13 de junio de 2023
IMDS Package Analyzer	Ahora puede usar el IMDS Package Analyzer para identificar las fuentes de las llamadas de IMDSv1 en sus instancias de EC2.	1 de junio de 2023
Instancias bare metal de la consola serie de EC	La consola serie de EC2 ahora admite la conectividad con el puerto serie de determinadas instancias bare metal.	11 de abril de 2023

Cuotas de plantilla de inicialización	Ahora puede ver sus cuotas de plantillas de inicialización y versiones de plantillas de inicialización en la consola de Service Quotas y mediante la CLI de Service Quotas.	3 de abril de 2023
Notificaciones de utilización de reservas de capacidad	AWS Healthahora envía notificaciones cuando el uso de la capacidad de reservas de capacidad de su cuenta cae por debajo del 20 por ciento.	3 de abril de 2023
Grupos de reserva de capacidad	Ahora puede agregar reservas de capacidad que se comparten con usted a los grupos de reserva de capacidad que posee.	30 de marzo de 2023
Modificar las opciones de metadatos de instancia	Ahora puede usar la consola Amazon EC2 para modificar las opciones de metadatos de instancia.	20 de marzo de 2023
Actualizaciones locales del sistema operativo macOS	Ahora puede hacer las actualizaciones locales de sistema operativo de macOS de Apple en instancias de M1 de Mac.	14 de marzo de 2023
UEFI preferido	Ahora puede crear una AMI única que admita los modos de arranque Legacy BIOS y Unified Extensible Firmware Interface (UEFI).	3 de marzo de 2023

Modificar una AMI para IMDSv2	Modifique su AMI para que las instancias existentes que se inician desde la AMI requieran IMDSv2 de forma predeterm inada.	28 de febrero de 2023
Seguridad basada en la virtualización de Windows: Credential Guard	Puede habilitar Credentia l Guard, una característica de seguridad basada en la virtualización (VBS), en las instancias de Amazon EC2 compatibles.	31 de enero de 2023
Nueva política administrada para el punto de conexión de EC2 Instance Connect	Se agregó la política `Ec2InstanceConnect Endpoint` , que se asocia al rol vinculado a un servicio denominado AWSServic eRoleForEC2InstanceConnect para permitir que Amazon EC2 lleve a cabo acciones en su nombre al crear un punto de conexión de EC2 Instance Connect.	24 de enero de 2023
Alias de AMI en plantillas de inicialización	Puede especificar un parámetro AWS Systems Manager en lugar del ID de AMI en las plantillas de inicialización para evitar tener que actualizar las plantillas cada vez que cambie el ID de AMI.	19 de enero de 2023

Compatibilidad con hibernación para C6i, i3en y M6i	Hiberne las instancias recién iniciadas que se ejecutan en tipos de instancias C6i, I3en y M6i.	19 de diciembre de 2022
Prevención de errores de escritura	Mejore el rendimiento de sus cargas de trabajo de base de datos relacional con uso intensivo de E/S y reduzca la latencia sin afectar negativamente a la resiliencia de datos con la prevención de errores de escritura, una característica de almacenamiento en bloques.	29 de noviembre de 2022
ENA Express	Aumente el rendimiento y minimice la latencia final del tráfico de red entre las instancias de EC2 con ENA Express.	28 de noviembre de 2022
Copiar etiquetas de AMI	Al copiar una AMI, puede copiar las etiquetas de AMI definidas por el usuario al mismo tiempo.	18 de noviembre de 2022
Tamaño de AMI para almacenar y restaurar	El tamaño de una AMI (antes de la compresión) que se puede almacenar y restaurar en un bucket de Amazon S3 (y desde él) ahora puede ser de hasta 5000 GB.	16 de noviembre de 2022

priceCapacityOptimized Estrategia de asignación de para instancias de spot	Una flota de spot que utilice la estrategia de asignación `priceCapacityOptimized` analiza tanto el precio como la capacidad para seleccionar los grupos de instancias de spot que tienen menos probabilidades de sufrir interrupciones y tienen el precio más bajo posible.	10 de noviembre de 2022
price-capacity-optimized Estrategia de asignación de para instancias de spot	Una flota de EC2 que utilice la estrategia de asignación `price-capacity-optimized` analiza tanto el precio como la capacidad para seleccionar los grupos de instancias de spot que tienen menos probabilidades de sufrir interrupciones y tienen el precio más bajo posible.	10 de noviembre de 2022
Cancelar que se comparta una AMI con su cuenta	Si se ha compartido una AMI con su Cuenta de AWS y ya no desea que sea así, puede eliminar la cuenta de los permisos de inicialización de la AMI.	4 de noviembre de 2022
Transferir direcciones IP elásticas	Ahora puede transferir direcciones IP elásticas de una Cuenta de AWS a otra.	31 de octubre de 2022
Reemplazar un volumen raíz	Puede reemplazar el volumen raíz de Amazon EBS para una instancia en ejecución.	27 de octubre de 2022

Conexión automática de la instancia a la base de datos	Use la característica de conexión automática para conectar rápidamente una o más instancias de EC2 a una base de datos de RDS y permitir el tráfico entre ellas.	10 de octubre de 2022
Cuotas de IAM	Las cuotas ahora se aplican a la creación y al uso compartid o de AMI.	10 de octubre de 2022
Configuración de AMI para IMDSv2	Configure su AMI para que las instancias que se inician desde la AMI requieran IMDSv2 de forma predeterm inada.	3 de octubre de 2022
Iniciar interrupción de instancia de spot	Puede seleccionar una instancia de spot en la consola de Amazon EC2 e iniciar una interrupción para poder probar cómo las aplicaciones de sus instancias de spot gestionan las interrupciones.	26 de septiembre de 2022
Proveedor de AMI verificado	En la consola de Amazon EC2, las AMI públicas que son propiedad de Amazon o de un socio verificado están marcadas con la inscripción Verified provider (Proveedor verificado).	22 de julio de 2022
Grupos de ubicación en AWS Outposts	Se agregó una estrategia de dispersión de host para grupos de ubicación en un Outpost.	30 de junio de 2022

Hosts dedicados en AWS Outposts	Puede asignar hosts dedicados en AWS Outposts.	31 de mayo de 2022
Protección de detención de instancias	Para evitar que la instancia se detenga de forma accidental, puede habilitar la protección de detención para la instancia.	24 de mayo de 2022
Arranque seguro UEFI	El modo Arranque seguro UEFI se basa en el proceso de arranque seguro consolidado de Amazon EC2 y proporcio na protección adicional en profundidad que ayuda a los clientes a proteger el software frente a amenazas que persisten durante los reinicios.	10 de mayo de 2022
NitroTPM	Nitro Trusted Platform Module (NitroTPM, módulo de confianza de la plataforma Nitro) es un dispositivo virtual proporcionado por el sistema Nitro de AWS y cumple con la especificación de TPM 2.0.	10 de mayo de 2022
Eventos de cambio de estado de la AMI	Amazon EC2 ahora genera un evento cuando una AMI cambia de estado. Puede utilizar Amazon EventBridge para detectar y reaccionar a estos eventos.	9 de mayo de 2022

Describa las claves públicas	Puede consultar la clave pública y la fecha de creación de un par de claves de Amazon EC2.	28 de abril de 2022
Creación de pares de claves	Puede especificar el formato de clave (PEM o PPK) al crear un nuevo par de claves.	28 de abril de 2022
Montaje de sistemas de archivos de Amazon FSx en la inicialización	Puede montar un sistema de archivos de Amazon FSx para NetApp ONTAP o Amazon FSx para OpenZFS nuevo o existente durante la inicializ ación con el nuevo asistente de inicialización de instancias.	12 de abril de 2022
Nuevo asistente de inicializ ación de instancias	Una nueva y mejorada experiencia de inicialización en la consola de Amazon EC2 que ofrece una forma más rápida y sencilla de iniciar una instancia de EC2.	5 de abril de 2022
Dé de baja las AMI públicas de forma automática	De forma predeterminada, la fecha de obsolescencia de todas las AMI públicas se establece en dos años a partir de la fecha de creación de la AMI.	31 de marzo de 2022
Categoría de metadatos de instancia: autoscaling/target-lifecycle-state	Cuando se utilizan grupos de Auto Scaling, se puede acceder al estado de ciclo de vida de destino de una instancia desde los metadatos de la instancia.	24 de marzo de 2022

Momento de la última inicialización de la AMI	`lastLaunchedTime` indica cuándo se utilizó la AMI por última vez para iniciar una instancia.	28 de febrero de 2022
Claves ED	Las claves ED25519 ahora son compatibles con instancias de EC2 de Connect y la consola serie de EC2.	20 de enero de 2022
Plataformas RHEL adicionales para reservas de capacidad	Plataformas Red Hat Enterprise Linux adicionales para reservas de capacidad bajo demanda.	11 de enero de 2022
Configurar AMI de Windows para una inicialización más rápido	Configure las AMI de Windows para iniciar instancias hasta un 65 % más rápido y utilice instantáneas aprovisionadas previamente.	10 de enero de 2022
Etiquetas de instancia en los metadatos de instancia	Puede acceder a las etiquetas de una instancia desde los metadatos de la instancia.	6 de enero de 2022
Las reservas de capacidad en grupos con ubicación en clúster	Puede crear reservas de capacidad en grupos de ubicación en clúster.	6 de enero de 2022
Launch-before-terminate de flota de spot	La flota de spot puede finalizar las instancias de spot que reciben una notificación de reequilibrio después de iniciar nuevas instancias de spot de reemplazo.	4 de noviembre de 2021

Launch-before-terminate de flota de EC	La flota de EC2 puede finalizar las instancias de spot que reciben una notificación de reequilibrio después de iniciar nuevas instancias de spot de reemplazo.	4 de noviembre de 2021
Comparación de marcas temporales	Puede determinar la hora real de un evento al comparar la marca temporal de la instancia Linux de Amazon EC2 con ClockBound.	2 de noviembre de 2021
Compartir AMI con organizaciones o unidades organizativas	Ahora puede compartir AMI con los siguientes recursos de AWS: organizaciones y unidades organizativas (OU).	29 de octubre de 2021
Puntuación de ubicación de spot	Reciba una recomendación para una región o zona de disponibilidad de AWS según sus requisitos de capacidad de spot.	27 de octubre de 2021
Selección de tipo de instancia basada en atributos para la flota de spot	Especifique los atributos que debe tener una instancia y Amazon EC2 identificará todos los tipos de instancias con esos atributos.	27 de octubre de 2021
Selección de tipo de instancia basada en atributos para la flota de EC	Especifique los atributos que debe tener una instancia y Amazon EC2 identificará todos los tipos de instancias con esos atributos.	27 de octubre de 2021

Flota de Reservas de capacidad en diferido	Puede utilizar una Flota de Reservas de capacidad para iniciar un grupo, o flota, de Reservas de capacidad.	5 de octubre de 2021
Soporte de hibernación para Ubuntu 20.04 LTS - Focal	Hiberne las instancias recién iniciadas que se iniciaron desde la AMI de Ubuntu 20.04 LTS - Focal.	4 de octubre de 2021
Flota de EC2 y reservas de capacidad bajo demanda seleccionadas	La flota de EC2 puede iniciar instancias bajo demanda en las reservas de capacidad de `targeted`.	22 de septiembre de 2021
Instancias T3 en hosts dedicados	Soporte para instancias T3 en un host dedicado de Amazon EC2.	14 de septiembre de 2021
Compatibilidad de hibernación para RHEL, Fedora y CentOS	Hiberne las instancias recién iniciadas de las AMI de RHEL, Fedora y CentOS.	9 de septiembre de 2021
Amazon EC2 Global View	Amazon EC2 Global View permite ver VPC, subredes, instancias, grupos de seguridad y volúmenes en varias regiones de AWS en una sola consola.	1 de septiembre de 2021
Compatible con la hibernación para C5d, M5d y R5d	Hiberne las instancias recién iniciadas que se ejecutan en tipos de instancias C5d, M5d y R5d.	19 de agosto de 2021
Pares de claves de Amazon EC	Amazon EC2 ahora admite claves ED25519 en instancias de Linux y Mac.	17 de agosto de 2021

Prefijos de las interfaces de red	Puede asignar un intervalo CIDR IPv4 o IPv6 privado, ya sea de forma automática o manual, a las interfaces de red.	22 de julio de 2021
Periodos de eventos	Puede definir periodos de eventos semanales personalizados para eventos programados que reinicien , detengan o finalicen sus instancias de Amazon EC2.	15 de julio de 2021
Compatibilidad con el etiquetado y los ID de recursos para las reglas de los grupos de seguridad	Puede consultar las reglas de los grupos de seguridad mediante el ID del recurso. También puede agregar etiquetas a las reglas de los grupos de seguridad.	7 de julio de 2021
Dar de baja una AMI	Ahora puede especificar cuándo una AMI se vuelve obsoleta.	11 de junio de 2021
Facturación por segundo de Windows	Amazon EC2 cobra el uso basado en Windows y SQL Server por segundos, con un cargo mínimo de un minuto.	10 de junio de 2021
Reservas de capacidad en AWS Outposts	Ahora puede utilizar reservas de capacidad en AWS Outposts.	24 de mayo de 2021
Uso compartido de reserva de capacidad	Ahora se puede compartir las Reservas de capacidad y usarlas en Local Zones y zonas Wavelength.	24 de mayo de 2021

Reemplazo del volumen raíz	Ahora puede utilizar tareas de reemplazo de volumen raíz con el fin de reemplazar el volumen de EBS raíz para instancias en ejecución.	22 de abril de 2021
Almacenar y restaurar una AMI mediante S3	Almacene AMI respaldadas por EBS en S3 y restáurel as desde S3 para permitir la copia de AMI entre particion es.	6 de abril de 2021
Consola serie de EC	Solucione problemas de arranque y conectividad de red estableciendo una conexión con el puerto de serie de una instancia.	30 de marzo de 2021
Modos de arranque	Amazon EC2 ahora es compatible con el arranque UEFI en instancias de EC2 basadas en AMD e Intel seleccionadas.	22 de marzo de 2021
Crear un registro de DNS inverso	Ahora puede configurar la búsqueda DNS inversa para las direcciones IP elásticas.	3 de febrero de 2021
Etiquetar las AMI y las instantáneas en la creación de la AMI	Cuando crea una AMI, puede asignar etiquetas a la AMI y las instantáneas con las mismas etiquetas o puede asignarles etiquetas diferente s.	4 de diciembre de 2020

Uso de Amazon EventBridge para monitorear eventos de flota de spot	Cree reglas de EventBridge que desencadenen acciones programáticas en respuesta a cambios de estado y errores de la flota de spot.	20 de noviembre de 2020
Uso de Amazon EventBridge para monitorear eventos de flota de EC	Cree reglas de EventBrid ge que activen acciones programáticas en respuesta a cambios de estado flota de EC2 y errores.	20 de noviembre de 2020
Eliminar flotas instant	Elimine un flota de EC2 de tipo `instant` y finalice todas las instancias de la flota en una sola llamada a la API.	18 de noviembre de 2020
Compatibilidad de la hibernaci ón con T3 y T3a	Hiberne las instancias recién iniciadas que se ejecutan en tipos de instancias T3 y T3a.	17 de noviembre de 2020
Amazon EFS Quick Create	Puede crear y montar un sistema de archivos de Amazon EFS en una instancia al lanzarla mediante Amazon EFS Quick Create.	9 de noviembre de 2020
Categorías de metadatos de instancia: events/re commendations/rebalance	Tiempo aproximado, en UTC, en el que se emite la notificac ión de recomendación de reequilibrio de la instancia de EC2 para la instancia.	4 de noviembre de 2020
Recomendación de reequilib rio de instancia de EC	Una señal que lo notifica cuando una instancia de spot está en riesgo elevado de interrupción.	4 de noviembre de 2020

Reservas de capacidad en zonas Wavelength	Ahora se puede crear el Reservas de capacidad y usarlo en zonas Wavelength.	4 de noviembre de 2020
Reequilibrio de la capacidad	Configure la flota de spot o la flota de EC2 para iniciar una instancia de spot de reemplazo cuando Amazon EC2 emita una recomendación de reequilibrio.	4 de noviembre de 2020
Compatibilidad de la hibernación con I3, M5ad y R5ad	Hiberne las instancias recién iniciadas que se ejecutan en tipos de instancia I3, M5ad y R5ad.	21 de octubre de 2020
Límites de vCPU de instancias de spot	Los límites de instancias de spot ahora se administran en términos de la cantidad de vCPU que usan o usarán sus instancias de spot en ejecución hasta que se satisfaga el límite de solicitud es abiertas.	1 de octubre de 2020
Reservas de capacidad en zonas locales	Ahora se pueden crear y usar Reservas de capacidad en Local Zones.	30 de septiembre de 2020
Compatibilidad de la hibernación con M5a y R5a	Hiberne las instancias recién iniciadas que se ejecutan en tipos de instancias M5a y R5a.	28 de agosto de 2020

Los metadatos de la instancia proporcionan información sobre el lugar y la ubicación de la instancia	Nuevos campos de metadatos de instancia en la categoría `placement` : Región, nombre del grupo de ubicación, número de partición, ID de host e ID de zona de disponibilidad.	24 de agosto de 2020
Grupos de reserva de capacidad	Puede utilizar AWS Resource Groups para crear colecciones lógicas de reservas de capacidad y, a continuación, iniciar instancias de destino en esos grupos.	29 de julio de 2020
EC2Launch v2	Puede utilizar EC2Launch v2 para realizar tareas durante el inicio de la instancia, si se detiene una instancia y se inicia posteriormente, si se reinicia una instancia y bajo demanda. EC2Launch v2 admite todas las versiones de Windows Server y reemplaza EC2Launch y EC2Config.	30 de junio de 2020
Traer sus propias direcciones IPv	Puede traer parte o todo su intervalo de direcciones IPv6 de su red en las instalaciones a su cuenta de AWS.	21 de mayo de 2020
Iniciar instancias con un parámetro de Systems Manager	Puede especificar un parámetro AWS Systems Manager en lugar de una AMI al iniciar una instancia.	5 de mayo de 2020

Personalizar notificaciones de eventos programados	Puede personalizar las notificaciones de eventos programados para incluir etiquetas en la notificación de correo electrónico.	4 de mayo de 2020
Windows Server en hosts dedicados	Puede utilizar las AMI de Windows Server proporcio nadas por Amazon para ejecutar las versiones más recientes de Windows Server en hosts dedicados.	7 de abril de 2020
Detener e iniciar una instancia de spot	Detenga las instancias de spot respaldadas por Amazon EBS y vuelva a iniciarlas a voluntad, en lugar de confiar en el comportamiento de interrupción de parada.	13 de enero de 2020
Etiquetado de recursos	Puede etiquetar puertas de enlace de Internet de solo salida, puertas de enlace locales, tablas de enrutamie nto de puertas de enlace locales, interfaces virtuales de puertas de enlace local, grupos de interfaces virtuales de puertas de enlace locales, asociaciones de VPC de tablas de enrutamiento de puertas de enlace locales y asociaciones de grupos de interfaz virtual de tablas de enrutamiento de puertas de enlace locales.	10 de enero de 2020

Conectarse a su instancia con Session Manager	Puede iniciar una sesión del Administrador de sesiones con una instancia desde la consola de Amazon EC2.	18 de diciembre de 2019
Host dedicados y grupos de recursos de host	Los hosts dedicados se pueden utilizar ahora con grupos de recursos de host.	2 de diciembre de 2019
Uso compartido de host dedicado	Ahora puede compartir sus hosts dedicados en las cuentas de AWS.	2 de diciembre de 2019
Especificación de crédito predeterminada en el nivel de cuenta	Puede establecer la especific ación de crédito predeterm inada por familia de instancias de rendimiento ampliable en el nivel de cuenta por región de AWS.	25 de noviembre de 2019
Detección de tipos de instancia	Puede encontrar un tipo de instancia que satisfaga sus necesidades.	22 de noviembre de 2019
Hosts dedicados	Ahora puede configurar un host dedicado para que admita varios tipos de instancia en una familia de instancias.	21 de noviembre de 2019
Servicio de metadatos de instancia, versión 2	Puede usar Servicio de metadatos de instancia versión 2, que es un método orientado a la sesión para solicitar metadatos de instancia.	19 de noviembre de 2019

Elastic Fabric Adapter	Ahora los Elastic Fabric Adapter se pueden usar con Intel MPI 2019 actualización 6.	15 de noviembre de 2019
Compatibilidad de la hibernación con instancias bajo demanda de Windows	Puede hibernar las instancias bajo demanda de Windows.	14 de octubre de 2019
Compras en cola de instancias reservadas	Puede poner en cola una compra de una instancia reservada hasta tres años por adelantado.	4 de octubre de 2019
Interrupción de diagnóstico	Puede enviar una interrupción de diagnóstico a una instancia inaccesible o que no responde para activar un pánico de kernel.	14 de agosto de 2019
Estrategia de asignación optimizada de la capacidad	Mediante la flota de EC2 o la flota de spot, puede iniciar instancias de spot desde grupos de spot con una capacidad óptima para la cantidad de instancias que se van a iniciar.	12 de agosto de 2019
Uso compartido de reserva de capacidad bajo demanda	Ahora puede compartir sus reservas de capacidad en las cuentas de AWS.	29 de julio de 2019
Elastic Fabric Adapter	EFA ahora admite Open MPI 3.1.4 e Intel MPI 2019 Update 4.	26 de julio de 2019

EC2 Instance Connect	EC2 Instance Connect es una forma simple y segura de conectarse a sus instancias utilizando Secure Shell (SSH).	27 de junio de 2019
Recuperación de host	Reinicia automáticamente sus instancias en un nuevo host en caso de un fallo de hardware inesperada en un host dedicado.	5 de junio de 2019
Instantáneas coherentes con la aplicación de VSS	Tome instantáneas coherentes con la aplicación de todos los volúmenes de Amazon EBS adjuntados a sus instancia s de Windows mediante AWS Systems Manager Run Command.	13 de mayo de 2019
Asistente de cambio de plataforma de Windows a Linux para las bases de datos de Microsoft SQL Server	Transfiera cargas de trabajo de Microsoft SQL Server de un sistema operativo Windows a uno Linux. Puntos de enlaces actualizados a la Guía del usuario de Microsoft SQL Server en Amazon EC2.	8 de mayo de 2019
Actualización automatizada de Windows	Realice actualizaciones automatizadas de instancias de Windows de EC2 mediante AWS Systems Manager.	6 de mayo de 2019
Elastic Fabric Adapter	Puede adjuntar un Elastic Fabric Adapter a sus instancia s para acelerar las aplicacio nes de informática de alto rendimiento (HPC).	29 de abril de 2019

Para obtener información sobre las versiones de tipos de instancias para Amazon EC2, consulte Historial de documentos en la Guía de tipos de instancias de Amazon EC2.

Historial de 2018 y anteriores

En la siguiente tabla se describen los cambios importantes de la Guía del usuario de Amazon EC2 de 2018 y años anteriores.

Característica	Versión de API	Descripción	Fecha de la versión
Grupos de ubicación de particiones	15/11/2016	Los grupos de ubicación de particiones reparten las instancias entre particiones lógicas y garantizan que las instancias de una partición no compartan el hardware subyacente con las de otras particiones. Para obtener más información, consulte Grupos de ubicación de particiones.	20 de diciembre de 2018
Hibernar instancias de EC2 de Linux	15/11/2016	Puede hibernar una instancia Linux si está habilitada para la hibernación y cumple con los requisitos previos de hibernación. Para obtener más información, consulte Hibernación de la instancia de Amazon EC2.	28 de noviembre de 2018
Aceleradores de Amazon Elastic Inference	15/11/2016	Puede asociar un acelerador de Amazon EI a sus instancias para añadir aceleración basadas en GPU para reducir el costo de ejecución de inferencia de aprendizaje profundo.	28 de noviembre de 2018
La consola de spot recomienda una flota de instancias	15/11/2016	La consola de spot recomienda una flota de instancias basadas en las prácticas recomendadas de spot (diversificación de instancias) para cumplir con las especificaciones de hardware mínimas (CPU virtuales, memoria y almacenamiento) que necesita para su aplicación. Para	20 de noviembre de 2018

Característica	Versión de API	Descripción	Fecha de la versión
		obtener más información, consulte Crear una flota de spot.	
Nuevo tipo de solicitud de flota de EC2: instant	15/11/2016	La flota de EC2 es ahora compatible con un nuevo tipo de solicitud, `instant`, que puede utilizar para aprovisionar de forma sincrónica la capacidad en los tipos de instancia y modelos de compra. La solicitud `instant` devuelve las instancias iniciadas en la respuesta de la API y no realiza ninguna acción más, lo que le permite controlar si se inician instancias o cuándo se inician. Para obtener más información, consulte Tipos de solicitud de flota de EC2 y de flota de spot.	14 de noviembre de 2018
Información de ahorro de spot	15/11/2016	Puede ver los ahorros obtenidos mediante el uso de instancias de spot para una sola flota de spot o para todas las instancias de spot. Para obtener más información, consulte Ahorro en la compra de instancias de spot.	5 de noviembre de 2018
Compatibilidad de la consola para la optimización de opciones de la CPU	15/11/2016	Al iniciar una instancia, puede optimizar las opciones de CPU para que se adapten a cargas de trabajo o necesidades empresariales mediante la consola de Amazon EC2. Para obtener más información, consulte Opciones de CPU para las instancias de Amazon EC2.	31 de octubre de 2018
Compatibilidad de la consola para la creación de una plantilla de inicialización desde una instancia	15/11/2016	Puede crear una plantilla de inicialización mediante una instancia como base para una nueva plantilla de inicialización mediante la consola de Amazon EC2. Para obtener más información, consulte Creación de una plantilla de inicialización de Amazon EC2.	30 de octubre de 2018

Característica	Versión de API	Descripción	Fecha de la versión
On-Demand Capacity Reservations	15/11/2016	Puede reservar capacidad para sus instancias de Amazon EC2 en una zona de disponibilidad específica para cualquier duración. Esto le permite crear y administrar reservas de capacidad de forma independiente de los descuentos de facturación ofrecidos por instancias reservadas. Para obtener más información, consulte Cómo reservar capacidad de computación con las reservas de capacidad bajo demanda de EC2.	25 de octubre de 2018
Traiga sus propias direcciones IP (del inglés BYOIP)	15/11/2016	Puede traer parte o todo su intervalo de direcciones IPv4 públicas de su red en las instalaciones a su cuenta de AWS. Una vez que traiga su gama de direcciones a AWS, aparecerá en su cuenta como un grupo de direcciones. Puede crear una dirección IP elástica a partir de su grupo de direcciones y utilizarla con los recursos de AWS. Para obtener más información, consulte Traiga sus propias direcciones IP (BYOIP) a Amazon EC2.	23 de octubre de 2018
Etiqueta de host dedicado en el momento de la creación y compatibilidad de la consola	15/11/2016	Puede etiquetar hosts dedicados en el momento de su creación y puede administrar las etiquetas de host dedicado mediante la consola de Amazon EC2. Para obtener más información, consulte Asignar un host dedicado de Amazon EC2 para usarlo en su cuenta.	08 de octubre de 2018
Compatibilidad de la consola con el escalado programado para la flota de spot	15/11/2016	Permite aumentar o reducir la capacidad actual de la flota en función de la fecha y la hora. Para obtener más información, consulte Escalado programado: escalado de la flota de spot según una programación.	20 de septiembre de 2018

Característica	Versión de API	Descripción	Fecha de la versión
Estrategias de asignación de Flotas de EC2	15/11/2016	Puede especificar si la capacidad bajo demanda se cubrirá en función del precio (primero las de precio más bajo) o de la prioridad (primero las de mayor prioridad). Puede especificar el número de grupos de spot en los que asignar la capacidad de spot de destino. Para obtener más información, consulte Utilice estrategias de asignación para determinar cómo la flota de EC2 o la flota de spot satisfacen la capacidad de spot y bajo demanda.	26 de julio de 2018
Estrategias de asignación de Flotas de spot	15/11/2016	Puede especificar si la capacidad bajo demanda se cubrirá en función del precio (primero las de precio más bajo) o de la prioridad (primero las de mayor prioridad). Puede especificar el número de grupos de spot en los que asignar la capacidad de spot de destino. Para obtener más información, consulte Utilice estrategias de asignación para determinar cómo la flota de EC2 o la flota de spot satisfacen la capacidad de spot y bajo demanda.	26 de julio de 2018
Automatización del ciclo de vida de instantáneas	15/11/2016	Puede usar Amazon Data Lifecycle Manager para automatizar la creación y eliminación de instantáneas de los volúmenes de EBS. Para obtener más información, consulte Amazon Data Lifecycle Manager.	12 de julio de 2018

Característica	Versión de API	Descripción	Fecha de la versión
Opciones de CPU de la plantilla de inicialización	15/11/2016	Cuando crea una plantilla de inicialización mediante las herramientas de la línea de comandos, puede optimizar las opciones de CPU para que se adapten a cargas de trabajo o necesidades del negocio específicas. Para obtener más información, consulte Creación de una plantilla de inicialización de Amazon EC2.	11 de julio de 2018
Etiquetar hosts dedicados	15/11/2016	Puede etiquetar sus hosts dedicados.	3 de julio de 2018
Obtención de la salida más reciente de la consola	15/11/2016	Puede recuperar la salida más reciente de la consola para algunos tipos de instancias si utiliza el comando get-console-output de la AWS CLI.	9 de mayo de 2018
Optimización de las opciones de CPU	15/11/2016	Al iniciar una instancia, puede optimizar las opciones de CPU para que se adapten a cargas de trabajo o necesidades empresariales específicas. Para obtener más información, consulte Opciones de CPU para las instancias de Amazon EC2.	8 de mayo de 2018
Flota de EC2	15/11/2016	Puede utilizar la flota de EC2 para iniciar un grupo de instancias en diferentes tipos de instancias de EC2 y zonas de disponibilidad, así como en modelos de compra de instancia bajo demanda, instancia reservada e instancia de spot. Para obtener más información, consulte Flota de EC2 y flota de spot.	2 de mayo de 2018

Característica	Versión de API	Descripción	Fecha de la versión
Instancias bajo demanda en flotas de spot	15/11/2016	Puede incluir una solicitud de capacidad bajo demanda en su solicitud de flota de spot para asegurarse de que siempre dispone de capacidad de instancia. Para obtener más información, consulte Flota de EC2 y flota de spot.	2 de mayo de 2018
Etiquetado de instantáneas de EBS durante la creación	15/11/2016	Puede aplicar etiquetas a las instantáneas en el momento de su creación.	2 de abril de 2018
Cambio de los grupos de ubicación	15/11/2016	Puede mover una instancia dentro o fuera de un grupo de ubicación, o cambiar su grupo de ubicación. Para obtener más información, consulte Cambio de la ubicación de una instancia de EC2.	1 de marzo de 2018
ID de recursos más largos	15/11/2016	Puede habilitar el formato de ID de más longitud para más tipos de recursos.	9 de febrero de 2018
Mejoras en el rendimiento de red	15/11/2016	Las instancias fuera de un grupo con ubicación en clúster pueden beneficiarse ahora del mayor ancho de banda al enviar o recibir tráfico de red entre otras instancias o Amazon S3.	24 de enero de 2018
Etiquetar direcciones IP elásticas	15/11/2016	Puede etiquetar sus direcciones IP elásticas.	21 de diciembre de 2017
Servicio de sincronización temporal de Amazon	15/11/2016	Puede usar el Servicio de sincronización temporal de Amazon para mantener la hora correcta en su instancia. Para obtener más información, consulte Sincronización precisa del reloj y la hora en su instancia EC2.	29 de noviembre de 2017

Característica	Versión de API	Descripción	Fecha de la versión
T2 Unlimited	15/11/2016	Las instancias T2 Unlimited pueden realizar ráfagas por encima de la base de referencia durante el tiempo que sea necesario. Para obtener más información, consulte Instancias de rendimiento ampliable.	29 de noviembre de 2017
Plantillas de inicialización	15/11/2016	Una plantilla de inicialización puede contener algunos o todos los parámetros para iniciar una instancia, de modo que no tenga que especificarlos cada vez que vaya a iniciar una. Para obtener más información, consulte Almacenamiento de parámetros de inicialización de instancias en plantillas de inicialización de Amazon EC2.	29 de noviembre de 2017
Ubicación distribuida	15/11/2016	Se recomienda usar grupos de ubicación distribuida en aplicaciones con pocas instancias críticas que deben mantenerse separadas entre sí. Para obtener más información, consulte Grupos de ubicación distribuida.	29 de noviembre de 2017
Hibernación de instancias de Spot	15/11/2016	El servicio de spot puede hibernar instancias de spot en caso de una interrupción.	28 de noviembre de 2017
Seguimiento de destino de flota de spot	15/11/2016	Puede configurar políticas de escalado de seguimiento de destino de su flota de spot. Para obtener más información, consulte Escalado del seguimiento de destino: escalado de la flota de spot especificando un valor en una métrica específica.	17 de noviembre de 2017
La flota de spot se integra con Elastic Load Balancing	15/11/2016	Puede adjuntar uno o más equilibradores de carga a una flota de spot.	10 de noviembre de 2017

Característica	Versión de API	Descripción	Fecha de la versión
Fusión y división de instancias reservadas convertibles	15/11/2016	Puede intercambiar (fusionar) dos o más instancias reservadas convertibles para obtener una instancia reservada convertible nueva. También puede usar el proceso de modificación para dividir una instancia reservada convertible en reservas más pequeñas. Para obtener más información, consulte Intercambiar instancias reservadas convertibles.	6 de noviembre de 2017
Modificación de la tenencia de VPC	15/11/2016	Puede cambiar el atributo de tenencia de instancia de una VPC de `dedicated` a `default`. Para obtener más información, consulte Cambio de la tenencia de la instancia de una VPC.	16 de octubre de 2017
Facturación por segundo	15/11/2016	Amazon EC2 cobra el uso basado en Linux por segundos, con un cargo mínimo de un minuto.	2 de octubre de 2017
Detención en caso de interrupción	15/11/2016	Puede especificar si Amazon EC2 debe hibernar, detener o finalizar las instancias de spot cuando se interrumpen. Para obtener más información, consulte Comportamiento de las interrupciones de las instancias de spot.	18 de septiembre de 2017
Etiquetado de puertas de enlace NAT	15/11/2016	Puede etiquetar su puerta de enlace NAT. Para obtener más información, consulte Etiquetar los recursos.	7 de septiembre de 2017
Descripciones de regla de grupo de seguridad	15/11/2016	Puede agregar descripciones a sus reglas de grupo de seguridad.	31 de agosto de 2017

Característica	Versión de API	Descripción	Fecha de la versión
Elastic Graphics	15/11/2016	Asocie aceleradores de Elastic Graphics a las instancias para acelerar el rendimiento de los gráficos de las aplicaciones.	29 de agosto de 2017
Recuperar las direcciones IP elásticas	15/11/2016	Si libera una dirección IP elástica para su uso en una VPC, es posible que pueda recuperarla.	11 de agosto de 2017
Etiquetar instancias de flota de spot	15/11/2016	Puede configurar su flota de spot de modo que se etiqueten de forma automática las instancias que lance.	24 de julio de 2017
Recursos de etiquetas durante la creación	15/11/2016	Puede aplicar etiquetas a instancias y volúmenes en el momento de su creación. Para obtener más información, consulte Etiquetar los recursos. Asimismo, puede utilizar permisos de nivel de recurso basados en etiquetas para controlar las etiquetas que se aplican. Para obtener más información, consulte ., Conceder permisos para etiquetar recursos de Amazon EC2 durante la creación.	28 de marzo de 2017
Realizar modificaciones en volúmenes de EBS conectados	15/11/2016	Con la mayoría de los volúmenes de EBS adjuntos a la mayoría de las instancias de EC2, puede modificar el tamaño, el tipo y el IOPS del volumen sin separarlo ni detener la instancia.	13 de febrero de 2017
Asociar un rol de IAM	15/11/2016	Puede adjuntar, separar o reemplazar un rol de IAM de una instancia existente. Para obtener más información, consulte Roles de IAM para Amazon EC2.	9 de febrero de 2017

Característica	Versión de API	Descripción	Fecha de la versión
Instancias de spot dedicado.	15/11/2016	Puede ejecutar instancias de spot en hardware de un solo propietario en una nube privada virtual (VPC). Para obtener más información, consulte Inicialización en hardware de un solo inquilino.	19 de enero de 2017
Compatibilidad con IPv6	15/11/2016	Puede asociar un bloque de CIDR IPv6 a la VPC y subredes y asignar direcciones IPv6 a las instancias de la VPC. Para obtener más información, consulte Direccionamiento IP de instancias Amazon EC2.	1 de diciembre de 2016
Escalado automático para la flota de spot		Ahora puede configurar políticas de escalado para su flota de spot. Para obtener más información, consulte Descripción del escalado automático para las flotas de spot.	1 de septiembre de 2016
Elastic Network Adapter (ENA)	01/04/2016	Ahora puede utilizar ENA para disfrutar de redes mejoradas. Para obtener más información, consulte Redes mejoradas en instancias de Amazon EC2.	28 de junio de 2016
Soporte mejorado para ver y modificar ID más largos	01/04/2016	Ahora puede ver y modificar configuraciones de ID más largas para otros usuarios de IAM, roles de IAM o para el usuario raíz.	23 de junio de 2016
Copie las instantáneas de Amazon EBS cifradas entre cuentas de AWS	01/04/2016	Ahora puede copiar instantáneas de EBS cifradas entre cuentas de AWS.	21 de junio de 2016

Característica	Versión de API	Descripción	Fecha de la versión
Captura de pantalla de una consola de instancias	01/10/2015	Ahora puede obtener información adicional cuando depure instancias que son inaccesibles. Para obtener más información, consulte Captura de pantalla de una instancia inaccesible.	24 de mayo de 2016
Dos nuevos tipos de volúmenes de EBS	01/10/2015	Ahora puede crear volúmenes de HDD de rendimiento optimizado (st1) y HDD en frío (sc1).	19 de abril de 2016
Se han añadido nuevas métricas NetworkPacketsIn y NetworkPacketsOut para Amazon EC2		Se han añadido nuevas métricas NetworkPacketsIn y NetworkPacketsOut para Amazon EC2. Para obtener más información, consulte Métricas de la instancia.	23 de marzo de 2016
Métricas de CloudWatch para las flotas de spot		Ahora puede obtener métricas de CloudWatch para su flota de spot. Para obtener más información, consulte Supervisar su flota de EC2 o flota de spot con CloudWatch.	21 de marzo de 2016
Instancias programadas	01/10/2015	Con las instancias reservadas programadas (instancias programadas), puede adquirir reservas de capacidad que se repiten a diario, semanal o mensualmente con una hora de inicio y duración específicos.	13 de enero de 2016
ID de recursos más largos	01/10/2015	Amazon EC2 está incorporando gradualmente ID de mayor longitud para algunos tipos de recursos de Amazon EC2 y Amazon EBS. Durante el período de inscripción, podrá habilitar el formato de ID de más longitud para los tipos de recursos admitidos.	13 de enero de 2016

Característica	Versión de API	Descripción	Fecha de la versión
Soporte de DNS ClassicLink	01/10/2015	Puede habilitar la compatibilidad de DNS con ClassicLink en la VPC para que los nombres de host DNS que se direccionan entre las instancias de EC2-Classic vinculadas y las instancias de la VPC se resuelvan en direcciones IP privadas y no en direcciones IP públicas.	11 de enero de 2016
Hosts dedicados	01/10/2015	Un host dedicado de Amazon EC2 es un servidor físico con capacidad de instancias dedicado a su uso. Para obtener más información, consulte Hosts dedicados de Amazon EC2.	23 de noviembre de 2015
Duración de instancias de spot	01/10/2015	Ahora puede especificar la duración de sus instancias de spot. No se admiten bloques de spot (enero de 2023).	6 de octubre de 2015
Solicitud de modificación de la flota de spot	01/10/2015	Ahora puede modificar la capacidad de destino de su solicitud de la flota de spot. Para obtener más información, consulte Modificación de una solicitud de flota de spot.	29 de septiembre de 2015
Estrategia de asignación diversificada de la flota de spot	15/04/2015	Ahora puede asignar instancias de spot en varios grupos de spot mediante una sola solicitud de flota de spot. Para obtener más información, consulte Utilice estrategias de asignación para determinar cómo la flota de EC2 o la flota de spot satisfacen la capacidad de spot y bajo demanda.	15 de septiembre de 2015

Característica	Versión de API	Descripción	Fecha de la versión
Ponderación de instancias de flota de spot	15/04/2015	Ahora puede definir las unidades de capacidad con la que contribuye cada tipo de instancia al rendimiento de la aplicación y ajustar el precio de puja de instancias de spot de cada grupo de spot de la manera correspondiente. Para obtener más información, consulte Utilice la ponderación de instancias para gestionar los costes y el rendimiento de la flota de EC2 o la flota de spot..	31 de agosto de 2015
Nueva acción de alarma de reinicio y nuevo rol de IAM para su uso con acciones de alarma		Se ha añadido la acción de alarma de reinicio y nuevo rol de IAM para su uso con acciones de alarma. Para obtener más información, consulte Crear alarmas que detienen, terminan, reinician o recuperan una instancia.	23 de julio de 2015
Spot Fleets	15/04/2015	Puede administrar una colección o flota de instancias de spot en lugar de administrar diferentes solicitudes de instancias de spot. Para obtener más información, consulte Flota de EC2 y flota de spot.	18 de mayo de 2015
Migración de direcciones IP elásticas a EC2-Classic	15/04/2015	Puede migrar una dirección IP elástica que asignó para usarla en EC2-Classic para que se utilice en una VPC.	15 de mayo de 2015
Importación de máquinas virtuales con varios discos como AMI	01/03/2015	El proceso de VM Import ahora también admite la importación de máquinas virtuales con varios discos como AMI. Para obtener más información, consulte Importación de una VM como una imagen utilizando VM Import/Export en la Guía del usuario de VM Import/Export.	23 de abril de 2015

Característica	Versión de API	Descripción	Fecha de la versión
Systems Manager		Systems Manager le permite configurar y administrar sus instancias de EC2.	17 de febrero de 2015
Systems Manager para Microsoft SCVMM 1.5		Ahora puede utilizar Systems Manager para Microsoft SCVMM para iniciar una instancia e importar una máquina virtual de SCVMM a Amazon EC2.	21 de enero de 2015
Recuperación automática para instancias de EC2		Puede crear una alarma de Amazon CloudWatch que supervise una instancia de Amazon EC2 y recupere de forma automátic a la instancia si deja de funcionar debido a un error de hardware subyacente o un problema que requiera la intervención de AWS en la reparación. Una instancia recuperada es idéntica a la instancia original, incluido el ID de instancia, las direcciones IP y todos los metadatos de la instancia. Para obtener más información, consulte Recuperación automática de instancia.	12 de enero de 2015
ClassicLink	01/10/2014	Con ClassicLink, puede enlazar una instancia de EC2-Classic a una VPC de su cuenta. Puede asociar los grupos de seguridad de VPC a la instancia de EC2-Classic, lo que hace posible la comunicación entre la instancia de EC2-Classic y las instancias de la VPC utilizando direcciones IP privadas.	7 de enero de 2015

Característica	Versión de API	Descripción	Fecha de la versión
Avisos de finalización de instancias de spot		La mejor forma de protegerse frente a una interrupción de una instancia de spot es diseñar su aplicación con tolerancia a errores. Asimismo, puede beneficiarse de los avisos de finalización de una instancia de spot, que envían una advertencia dos minutos antes de que Amazon EC2 tenga que detener o finalizar su instancia de spot. Para obtener más información, consulte Avisos de interrupción de instancias de spot..	5 de enero de 2015
Systems Manager Microsoft SCVMM		Systems Manager para Microsoft SCVMM proporciona una interfaz sencilla y fácil de usar para la administración de los recursos de AWS, por ejemplo, las instancias de EC2, desde Microsoft SCVMM.	29 de octubre de 2014
`DescribeVolumes` Soporte de paginación de	01/09/2014	Ahora, la llamada a la API `DescribeVolumes` permite la paginación de resultados con los parámetros `MaxResults` y `NextToken`. Para obtener más información, consulte DescribeVolumes en la Amazon EC2 API Reference.	23 de octubre de 2014

Característica	Versión de API	Descripción	Fecha de la versión
Se ha agregado compatibilidad para Registros de Amazon CloudWatch		Puede utilizar registros de Amazon CloudWatch para monitorizar, almacenar y obtener acceso a los archivos de registro del sistema, aplicación y personalizados desde instancias u otras fuentes. A continuación, puede recuperar los datos de registro asociados desde CloudWatch Logs mediante la consola de Amazon CloudWatch, los comandos de CloudWatch Logs en la AWS CLI o el SDK de CloudWatch Logs.	10 de julio de 2014
Nueva página EC2 Service Limits (Límites de los servicios de EC2)		Utilice la página EC2 Service Limits (Límites de los servicios de EC2) de la consola de Amazon EC2 para ver los límites actuales de los recursos que proporcionan Amazon EC2 y Amazon VPC, por cada región.	19 de junio de 2014
Volúmenes SSD de uso general de Amazon EBS	01/05/2014	Los volúmenes SSD de uso general ofrecen almacenamiento económico que resulta ideal para una gran variedad de cargas de trabajo. Estos volúmenes ofrecen latencias en milisegundos de un solo dígito, la posibilidad de ampliar a 3000 IOPS durante periodos prolongados y un rendimiento de referencia de 3 IOPS/GiB. El tamaño de un volumen SSD de uso general puede variar de 1 GiB a 1 TiB.	16 de junio de 2014
AWS Management Pack		AWS Management Pack ahora admite System Center Operations Manager 2012 R2.	22 de mayo de 2014

Característica	Versión de API	Descripción	Fecha de la versión
Amazon EBS encryption	01/05/2014	Cifrado de Amazon EBS ofrece un cifrado perfecto de volúmenes de datos de EBS e instantáneas, lo que elimina la necesidad de crear y mantener una infraestructura de administración de claves segura. El cifrado de EBS permite la seguridad de los datos en reposo mediante el cifrado de los datos con Claves administradas de AWS. El cifrado se produce en los servidores que alojan las instancias de EC2, por lo que los datos se cifran a medida que circulan entre las instancias de EC2 y el almacenamiento de EBS.	21 de mayo de 2014
Informes de uso de Amazon EC2		Los informes de uso de Amazon EC2 son un conjunto de informes que muestran datos de costo y uso sobre su uso de EC2.	28 de enero de 2014
Importación de máquinas virtuales Linux	15/10/2013	El proceso de VM Import ahora también admite la importación de instancias Linux. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de VM Import/Export.	16 de diciembre de 2013
Permisos de nivel de recursos para RunInstances	15/10/2013	Ahora puede crear políticas en AWS Identity and Access Management para controlar los permisos de nivel de recursos para la acción de la API RunInstances de Amazon EC2. Para obtener más información y políticas de ejemplo, consulte Identity and Access Management para Amazon EC2.	20 de noviembre de 2013

Característica	Versión de API	Descripción	Fecha de la versión
Inicialización de una instancia desde AWS Marketplace		Ahora puede iniciar una instancia desde AWS Marketplace con el asistente de inicialización de Amazon EC2. Para obtener más información, consulte Inicialización de una instancia de Amazon EC2 desde una AMI de AWS Marketplace.	11 de noviembre de 2013
Nuevo launch wizard		Se ha rediseñado un nuevo launch wizard de EC2. Para obtener más información, consulte Inicialización de una instancia de EC2 mediante el asistente de inicialización de instancias de la consola.	10 de octubre de 2013
Modificación de tipos de instancias reservadas	01/10/2013	Ahora puede modificar el tipo de instancia reservada de Linux en la misma familia (por ejemplo, M1, M2, M3, C1). Para obtener más información, consulte Modificar instancias reservadas.	09 de octubre de 2013
Modificación de instancias reservadas de Amazon EC2	15/08/2013	Ahora puede modificar instancias reservadas en una región. Para obtener más información, consulte Modificar instancias reservadas.	11 de septiembre de 2013
Asignación de una dirección IP pública	15/07/2013	Ahora puede asignar una dirección IP pública al iniciar una instancia en una VPC. Para obtener más información, consulte Asignación de una dirección IPv4 pública durante el lanzamiento.	20 de agosto de 2013
Concesión de permisos de nivel de recursos	15/06/2013	Amazon EC2 admite nombres de recursos de Amazon (ARN) y claves de condiciones. Para obtener más información, consulte Políticas basadas en identidad para Amazon EC2.	8 de julio de 2013

Característica	Versión de API	Descripción	Fecha de la versión
Copias de instantáneas incrementales	01/02/2013	Ahora puede realizar copias de instantáneas incrementales.	11 de junio de 2013
AWS Management Pack		AWS Management Pack enlaza las instancias de Amazon EC2 con los sistemas operativos Windows o Linux que ejecutan. AWS Management Pack es una extensión de Microsoft System Center Operations Manager.	8 de mayo de 2013
Nueva página Etiquetas		Hay una nueva página Etiquetas en la consola de Amazon EC2. Para obtener más información, consulte Etiquetar los recursos de Amazon EC2.	04 de abril de 2013
Copia de una AMI de una región a otra	01/02/2013	Puede copiar una AMI de una región a otra, lo que le permite iniciar instancias uniformes en más de una región de AWS de una manera rápida y sencilla. Para obtener más información, consulte Copia de una AMI de Amazon EC2.	11 de marzo de 2013
Inicialización de instancias en una VPC predeterminada	01/02/2013	Su cuenta de AWS puede iniciar instancias en EC2-Classic o en una VPC, o solo en una VPC, según la región. Si solo puede iniciar instancias en una VPC, se crea automáticamente una VPC predeterminada para usted. Cuando lance una instancia, se lanza en su VPC predeterminada, a menos que cree una VPC no predeterminada y la especifique al iniciar la instancia.	11 de marzo de 2013

Característica	Versión de API	Descripción	Fecha de la versión
Copia de instantáneas de EBS	01/12/2012	Puede utilizar copias de instantáneas para crear copias de seguridad de los datos, para crear nuevos volúmenes de Amazon EBS o para crear imágenes de máquina de Amazon (AMI).	17 de diciembre de 2012
Métricas de EBS actualizadas y comprobaciones del estado de volúmenes de Provisioned IOPS SSD	01/10/2012	Se han actualizado las métricas de EBS para incluir dos nuevas métricas para volúmenes de Provisioned IOPS SSD. También se han agregado nuevas comprobaciones del estado de volúmenes de Provisioned IOPS SSD.	20 de noviembre de 2012
Estado de solicitud de instancia de spot	01/10/2012	El estado de la solicitud de la instancia de spot ayuda a determinar el estado de las solicitudes de spot.	14 de octubre de 2012
Marketplace de instancias reservadas de Amazon EC2	15/08/2012	El Marketplace de instancias reservadas relaciona a vendedores que tienen instancias reservadas de Amazon EC2 que ya no necesitan con compradores que desean adquirir capacidad adicional. Las instancias reservadas que se compran y se venden en el Marketplace de instancias reservadas funcionan igual que otras instancias reservadas, excepto que les puede quedar menos del plazo estándar completo y se pueden vender a un precio diferente.	11 de septiembre de 2012

Característica	Versión de API	Descripción	Fecha de la versión
Provisioned IOPS SSD para Amazon EBS	20/07/2012	Los volúmenes de Provisioned IOPS SSD ofrecen un rendimiento elevado y predecible en cargas de trabajo que utilizan mucha E/S, como aplicaciones de bases de datos, que se basan en unos tiempos de respuesta rápidos y uniformes.	31 de julio de 2012
Roles de IAM en instancias Amazon EC2	01/06/2012	Los roles de IAM para Amazon EC2 ofrecen: • AWSClaves de acceso a para aplicaciones que se ejecutan en instancias Amazon EC2. • Rotación automática de claves de acceso de AWS en la instancia Amazon EC2. • Permisos detallados para aplicaciones que se ejecutan en instancias Amazon EC2 que realizan solicitudes a los servicios de AWS.	11 de junio de 2012

Característica	Versión de API	Descripción	Fecha de la versión
Características de las instancia de spot que ayudan a comenzar y gestionar el potencial de las interrupciones.		Ahora puede administrar sus instancias de spot de la siguiente forma: • Especifique la cantidad que quiere pagar por instancias de spot utilizando las configura ciones de inicio de Auto Scaling, y configure una programación para especificar la cantidad que quiere pagar por instancias de spot. Para obtener más información, consulte Solicitud de instancias de spot en la Guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling. • Reciba notificaciones cuando se inician o se finalizan instancias. • Utilice plantillas de CloudFormation para iniciar instancias de spot en una pila con recursos de AWS.	7 de junio de 2012
Exportación y marcas de tiempo de instancias de EC2 para realizar comprobaciones de estado de Amazon EC2	01/05/2012	Se ha añadido compatibilidad para exportar instancias de Windows Server importadas originalmente en EC2. Se ha añadido compatibilidad para marcas de tiempo en estados de instancias y estados del sistema para indicar la fecha y hora en que falló una comprobación de estado.	25 de mayo de 2012

Característica	Versión de API	Descripción	Fecha de la versión
Exportación de instancias de EC2 y marcas de tiempo en comprobaciones de estado de instancias y el sistema de Amazon VPC	01/05/2012	Se ha añadido compatibilidad para exportar instancias de EC2 a Citrix Xen, Microsoft Hyper-V y VMware vSphere. Se ha añadido compatibilidad con marcas de tiempo en comprobaciones de estado de instancias y el sistema.	25 de mayo de 2012
AWS MarketplaceAMI de	01/04/2012	Se ha agregado compatibilidad para las AMI de AWS Marketplace.	19 de abril de 2012
Capas de precios de instancias reservadas	15/12/2011	Se ha añadido una nueva sección en la que se explica cómo utilizar el descuento que se incluye en las capas de precios de instancias reservadas.	5 de marzo de 2012
Interfaces de red elástica (ENI) para instancias de EC2 en Amazon Virtual Private Cloud	01/12/2011	Se ha añadido una nueva sección sobre interfaces de red elásticas (ENI) para instancias de EC2 en una VPC. Para obtener más información, consulte Interfaces de red elásticas.	21 de diciembre de 2011
Nuevos tipos de ofertas para instancias reservadas de Amazon EC2	01/11/2011	Puede elegir entre una gran variedad de ofertas de instancias reservadas diseñadas para el uso que tenga previsto de la instancia.	01 de diciembre de 2011

Característica	Versión de API	Descripción	Fecha de la versión
Estado de la instancia Amazon EC2	01/11/2011	Puede ver detalles adicionales sobre el estado de las instancias, incluidos los eventos programados por AWS que pudieran afectar a las instancias. Estas actividades operativas incluyen los reinicios de instancias que son necesarios para aplicar actualizaciones del software o parches de seguridad, o bien la retirada de instancias que son necesarias cuando hay problemas de hardware. Para obtener más información, consulte Supervisar el estado de las instancias de Amazon EC2.	16 de noviembre de 2011
Instancias de spot en Amazon VPC	15/07/2011	Se ha añadido información acerca de la compatibilidad con instancias de spot en Amazon VPC. Con esta actualización, los usuarios pueden iniciar instancias de spot en una nube privada virtual (VPC). Al iniciar instancias de spot en un VPC, los usuarios de instancias de spot pueden disfrutar de los beneficios de Amazon VPC.	11 de octubre de 2011
Proceso de VM Import simplificado para los usuarios de herramientas CLI	15/07/2011	El proceso de VM Import se simplifica con la funcionalidad mejorada de `ImportInstance` e `ImportVolume` , que ahora realiza la carga de las imágenes en Amazon EC2 después de crear la tarea de importación. Asimismo, con la introducción de `ResumeImport` , los usuarios pueden reiniciar una carga incompleta en el punto en el que se detuvo la tarea.	15 de septiembre de 2011

Característica	Versión de API	Descripción	Fecha de la versión
Compatibilidad para importar en el formato de archivo VHD		Ahora VM Import puede importar archivos de imagen de máquinas virtuales en formato VHD. El formato de archivo VHD es compatible con las plataformas de virtualización Citrix Xen y Microsoft Hyper-V. En esta versión, VM Import admite ahora los formatos de imagen RAW, VHD y VMDK (compatible con VMware ESX). Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de VM Import/Export.	24 de agosto de 2011
Actualización de Amazon EC2 VM Import Connector para VMware vCenter		Se ha añadido información acerca de la versión 1.1 de Amazon EC2 VM Import Connector para el dispositivo virtual VMware vCenter (conector). Esta actualización incluye compatibilidad proxy para el acceso a Internet, se ha mejorado el control de errores y la precisión de la barra de progreso de las tareas y se han solucionado varios errores.	27 de junio de 2011
Cambios en los precios de la zona de disponibilidad de instancias de spot	15/05/2011	Se ha agregado información acerca de la característica de precios de la zona de disponibilidad de instancias de spot. En esta versión, se han agregado nuevas opciones de precios de la zona de disponibilidad como parte de la información que se recibe cuando se consultan las solicitudes de instancias de spot y el historial de precios de spot. Esto ayuda a determinar el precio necesario para iniciar una instancia de spot en una zona de disponibilidad concreta.	26 de mayo de 2011

Característica	Versión de API	Descripción	Fecha de la versión
AWS Identity and Access Management		Se ha agregado información sobre AWS Identity and Access Management (IAM) que permite a los usuarios especificar las acciones de Amazon EC2 que puede utilizar un usuario con recursos de Amazon EC2 en general. Para obtener más información, consulte Identity and Access Management para Amazon EC2.	26 de abril de 2011
Instancias dedicadas		Las instancias dedicadas, que se inician en Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), son instancias que están físicamente aisladas en el nivel de hardware host. Las instancias dedicadas le permiten aprovechar Amazon VPC y la nube de AWS, con la ventaja de que incluye aprovisionamiento elástico bajo demanda y pago solo por lo que usa, además de aislamiento de las instancias informáticas de Amazon EC2 en el nivel de hardware. Para obtener más información, consulte Instancias dedicadas de Amazon EC2.	27 de marzo de 2011
Actualizaciones de instancias reservadas en AWS Management Console		Las actualizaciones en la Consola de administración de AWS ayudan a los usuarios a ver sus instancias reservadas y a comprar instancias reservadas adicionales, incluidas las instancias reservadas dedicadas.	27 de marzo de 2011
Información sobre metadatos	01-01-2011	Se ha añadido información sobre metadatos para reflejar los cambios en la versión del 01/01/2011. Para obtener más información, consulte Uso de los metadatos de la instancia para administrar su instancia de EC2 y Categorías de metadatos de instancia.	11 de marzo de 2011

Característica	Versión de API	Descripción	Fecha de la versión
Amazon EC2 VM Import Connector para VMware vCenter		Se ha añadido información acerca de Amazon EC2 VM Import Connector para el dispositivo virtual VMware vCenter (conector). El conector es un complemento de VMware vCenter que se integra con VMware vSphere Client y ofrece una interfaz gráfica de usuario que se puede utilizar para importar las máquinas virtuales de VMware a Amazon EC2.	3 de marzo de 2011
Forzar la separación de volúmenes		Ahora puede utilizar la Consola de administración de AWS para forzar la desconexión de un volumen de Amazon EBS de una instancia.	23 de febrero de 2011
Protección contra la finalización de instancias		Ahora puede utilizar la Consola de administración de AWS para evitar que se finalice una instancia. Para obtener más información, consulte Cambiar la protección de terminación de instancias.	23 de febrero de 2011
VM Import	15/11/2010	Se ha añadido información acerca de VM Import, que le permite importar una máquina virtual o un volumen a Amazon EC2. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de VM Import/Export.	15 de diciembre de 2010
Monitorización básica de instancias	31/08/2010	Se ha añadido información acerca de la monitorización básica de instancias de EC2.	12 de diciembre de 2010
Filtros y etiquetas	31/08/2010	Se ha añadido información sobre las listas, los filtros y los recursos de etiquetado. Para obtener más información, consulte Encuentre sus recursos de Amazon EC2 y Etiquetar los recursos de Amazon EC2.	19 de septiembre de 2010

Característica	Versión de API	Descripción	Fecha de la versión
Lanzamiento de instancias Idempotent	31/08/2010	Se ha añadido información acerca de la forma de garantizar la instancia de idempotencia al ejecutar instancias.	19 de septiembre de 2010
AWS Identity and Access Management para Amazon EC2		Amazon EC2 ahora se integra con AWS Identity and Access Management (IAM). Para obtener más información, consulte Identity and Access Management para Amazon EC2.	2 de septiembre de 2010
Designación de direcciones IP de Amazon VPC	15/06/2010	Ahora los usuarios de Amazon VPC pueden especificar una dirección IP para asignar una instancia iniciada en una VPC.	12 de julio de 2010
Monitoreo de Amazon CloudWatch para volúmenes de Amazon EBS		El monitoreo de Amazon CloudWatch ahora está disponible automáticamente para volúmenes de Amazon EBS.	14 de junio de 2010
Instancias reservadas con Windows		Ahora Amazon EC2 es compatible con instancias reservadas con Windows	22 de febrero de 2010