Guia do usuário do streaming em tempo real

Amazon IVS



Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon IVS: Guia do usuário do streaming em tempo real

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

As marcas comerciais e imagens de marcas da Amazon não podem ser usadas no contexto de nenhum produto ou serviço que não seja da Amazon, nem de qualquer maneira que possa gerar confusão entre os clientes ou que deprecie ou desprestigie a Amazon. Todas as outras marcas comerciais que não pertencem à Amazon pertencem a seus respectivos proprietários, que podem ou não ser afiliados, patrocinados pela Amazon ou ter conexão com ela.

Table of Contents

O que é o Streaming em tempo real do IVS? 1
Solução global, controle regional 2
O streaming e a visualização são globais 2
O controle é regional 2
Conceitos básicos do IVS 4
Introdução 4
Pré-requisitos 4
Outras referências 4
Terminologia do streaming em tempo real 5
Visão geral das etapas 5
Etapa 1: Configurar permissões do IAM 6
Usar uma política existente para permissões do IVS 6
Opcional: criar uma política personalizada para permissões do Amazon IVS 7
Criar usuários e adicionar permissões 8
Adicionar permissões para um usuário existente 9
Etapa 2: criar um palco com gravação opcional de participantes 10
Gravação individual de participante 10
Instruções do console 12
Instruções da CLI 16
Etapa 3: Distribuir tokens 18
Criar tokens com um par de chaves 19
Tokens de participante 21
Criar tokens com a API de streaming em tempo real do IVS 25
Tokens de conexão 27
Etapa 4: Integrar o SDK de Transmissão do IVS 29
Web 29
Android 30
iOS 31
Etapa 5: Publicar e assinar o vídeo 32
Console do IVS 32
Web 33
Android 40
iOS 64
Monitoramento 91

O que é uma sessão de palco? ... 91
Visualizar sessões de palco e participantes ... 91
Instruções do console ... 91
Visualizar eventos para um participante ... 91
Instruções do console ... 92
Instruções da CLI ... 92
Acessar métricas do CloudWatch ... 93
Instruções do console do CloudWatch ... 93
Instruções da CLI ... 94
Métricas do CloudWatch: streaming em tempo real do IVS ... 94
SDK de Transmissão do IVS ... 107
Requisitos da plataforma ... 108
Plataformas nativas ... 108
Navegadores desktop ... 108
Navegadores móveis (iOS e Android) ... 109
Visualizações da Web ... 109
Acesso ao dispositivo necessário ... 109
Suporte ... 110
Versionamento ... 110
Guia da Web ... 111
Conceitos básicos ... 112
Publicação e inscrição ... 115
Como tratar erros ... 135
Guia do Android ... 139
Conceitos básicos ... 139
Publicação e inscrição ... 143
Como tratar erros ... 161
Guia para iOS ... 164
Conceitos básicos ... 165
Publicação e inscrição ... 167
Como o iOS escolhe a resolução e a taxa de quadros da câmera ... 183
Como tratar erros ... 185
Dispositivos de mixagem ... 188
Terminologia ... 188
Dispositivo de áudio de mixagem ... 190
Dispositivo de imagem de mixagem ... 191

Criar e configurar um dispositivo de imagem de mixagem 193
Removendo fontes 195
Animações com transições 196
Espelhamento da transmissão 197
Troca de tokens 199
Troca de tokens 199
Receber atualizações 201
Visibilidade das atualizações 202
Fontes de imagens personalizadas 203
Android 203
iOS 204
Fontes de áudio personalizadas 204
Android 205
Filtros de câmera de terceiros 212
Integração de filtros de câmera de terceiros 212
BytePlus 213
DeepAR 215
Snap 215
Substituição de plano de fundo 241
Modos de áudio para dispositivos móveis 262
Introdução 263
Predefinições de casos de uso de áudio 264
Casos de uso avançados 267
Integração com outros SDKs 269
Uso do Amazon EventBridge com o IVS 271
Criação de regras do Amazon EventBridge para o Amazon IVS 274
Exemplos: alteração do estado de composição do IVS 274
Exemplos: alteração do estado da gravação individual de participante 279
Exemplos: atualização de palco 283
Composição do servidor 288
Visão geral 288
Benefícios 289
Ciclo de vida da composição 289
API do IVS 291
Layouts 291
Conceitos básicos 294

Pré-requisitos 294
Instruções da API 295
Instruções da CLI 296
A ordenação personalizada de participantes 298
Como funciona a ordenação personalizada 298
Criando tokens com atributos de ordenação 299
Exemplo de casos de uso 299
Compatibilidade retroativa 300
Habilitar o compartilhamento de tela 300
Criar o recurso EncoderConfiguration 300
Iniciar a composição 301
Parar a composição 303
Problemas conhecidos e soluções 303
Gravação 304
Gravação individual de participante 304
Gravação composta 305
Miniaturas 305
Gravação individual de participante 306
Introdução 306
Fluxo de trabalho 307
Gravação somente de áudio 310
Gravação somente de miniaturas 311
Conteúdo do registro 312
Mesclar gravações fragmentadas de participantes individuais 313
Sincronizar várias gravações de participantes 314
Arquivos de metadados de JSON 316
Converter gravações em MP4 322
Gravação composta 323
Pré-requisitos 323
Exemplo de gravação composta: StartComposition com um destino de bucket do S3 324
Conteúdo do registro 326
Política de bucket para StorageConfiguration 327
Arquivos de metadados de JSON 328
Reprodução de conteúdo gravado de buckets privados 336
Solução de problemas 341
Problema conhecido 341

Ingestão de streams 342
Protocolos compatíveis 342
Especificações de mídia compatível 343
RTMP 344
Pré-requisitos 344
Vídeo com faixa única do RTMP 345
Vídeo com várias faixas do E-RTMP 346
Ingestão privada em estágios 349
Ingestão redundante 349
WHIP 350
Guia para o OBS 351
Replicação de participantes 352
Usar replicação de participantes 353
Pré-requisitos 353
Iniciar replicação de participantes 353
Parar replicação de participantes 354
Service Quotas 355
Aumentos de cota de serviço 355
Cotas de taxa de chamada de API 355
Outras cotas 357
Otimizações de streaming 360
Introdução 360
Streaming adaptável: codificação em camadas com a transmissão simultânea 360
Camadas, qualidades e taxas de quadros padrão 361
Resolução de camadas 362
Configuração da codificação em camadas com a transmissão simultânea (Publicador) 363
Configuração da codificação em camadas com a transmissão simultânea (Assinante) 364
Configurações de transmissão 364
Alterar taxa de bits do fluxo 364
Alterar da taxa de quadros do fluxo de vídeo 365
Otimização da taxa de bits de áudio e compatibilidade com estéreo 366
Alteração do MinDelay do buffer de instabilidade do assinante 367
Como reduzir o tempo até o vídeo ao alternar entre estágios 369
Otimizações sugeridas 372
Requisitos de rede 374
Comum 374

Mídia ... 374
Custos ... 375
Tags de alocação de custos ... 375
Recursos e suporte ... 377
Demonstrações e outros recursos ... 377
Suporte ... 378
Glossário ... 380
Histórico do documento ... 405
Alterações no Guia do usuário do streaming em tempo real ... 405
Alterações na Referência de API do Streaming em tempo real do IVS ... 457
Notas da versão ... 465
24 de setembro de 2026 ... 465
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.47.0, iOS 1.47.0 (Streaming em tempo real) ... 465
24 de setembro de 2026 ... 466
SDK de Transmissão do IVS: Web 1.40.0 (Streaming em tempo real) ... 466
27 de agosto de 2026 ... 467
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.46.0, iOS 1.46.0 (Streaming em tempo real) ... 467
27 de agosto de 2026 ... 469
SDK de Transmissão do IVS: Web 1.39.0 (Streaming em tempo real) ... 469
19 de agosto de 2026 ... 469
Reutilização da conexão entre estágios ... 469
19 de agosto de 2026 ... 470
SDK de transmissão do Amazon IVS: Android 1.43.2 (streaming em tempo real) ... 470
12 de agosto de 2026 ... 470
SDK de Transmissão do IVS: Web 1.38.1 (Streaming em tempo real) ... 470
11 de agosto de 2026 ... 471
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.43.1 (streaming em tempo real) ... 471
30 de julho de 2026 ... 472
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.45.0, iOS 1.45.0 (Streaming em tempo real) ... 472
30 de julho de 2026 ... 473
SDK de Transmissão do IVS: Web 1.38.0 (Streaming em tempo real) ... 473
7 de julho de 2026 ... 474
SDK de Transmissão do Amazon IVS: iOS 1.44.1 (streaming em tempo real) ... 474

2 de julho de 2026 474
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.44.0, iOS 1.44.0 (Streaming em tempo real) 474
2 de julho de 2026 476
SDK de Transmissão do IVS: Web 1.37.0 (Streaming em tempo real) 476
4 de junho de 2026 476
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.43.0, iOS 1.43.0 (Streaming em tempo real) 476
4 de junho de 2026 478
SDK de Transmissão do IVS: Web 1.36.0 (Streaming em tempo real) 478
7 de maio de 2026 478
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.42.0, iOS 1.42.0 (Streaming em tempo real) 478
7 de maio de 2026 480
SDK de Transmissão do IVS: Web 1.35.0 (Streaming em tempo real) 480
16 de abril de 2026 480
Troca de tokens no SDK de transmissão web 480
9 de abril de 2026 480
SDK de Transmissão do IVS: Web 1.34.0 (Streaming em tempo real) 480
9 de abril de 2026 481
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.41.0, iOS 1.41.0 (Streaming em tempo real) 481
8 de abril de 2026 483
Ingestão redundante, streaming 24 horas por dia, 7 dias por semana 483
12 de março de 2026 483
SDK de Transmissão do IVS: Web 1.33.0 (Streaming em tempo real) 483
12 de março de 2026 484
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.40.0, iOS 1.40.0 (Streaming em tempo real) 484
13 de fevereiro de 2026 485
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.39.0, iOS 1.39.0 (Streaming em tempo real) 485
12 de fevereiro de 2026 487
SDK de Transmissão do IVS: Web 1.32.0 (Streaming em tempo real) 487
13 de janeiro de 2026 488

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.38.0, iOS 1.38.0 (Streaming em tempo real) ... 488
11 de dezembro de 2025 ... 492
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.37.1 (streaming em tempo real) ... 492
9 de dezembro de 2025 ... 493
Troca de tokens de participante ... 493
5 de dezembro de 2025 ... 493
SDK de Transmissão do IVS: Web 1.31.0 (Streaming em tempo real) ... 493
5 de dezembro de 2025 ... 493
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.37.0, iOS 1.37.0 (Streaming em tempo real) ... 493
7 de novembro de 2025 ... 495
Sincronização de gravação individual de participante ... 495
30 de outubro de 2025 ... 495
SDK de Transmissão do IVS: Web 1.30.0 (Streaming em tempo real) ... 495
30 de outubro de 2025 ... 495
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.36.0, iOS 1.36.0 (Streaming em tempo real) ... 495
14 de outubro de 2025 ... 497
Limite de tempo real atualizado: composições ... 497
2.º de outubro de 2025 ... 497
SDK de Transmissão do IVS: Web 1.29.0 (Streaming em tempo real) ... 497
2.º de outubro de 2025 ... 498
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.35.0, iOS 1.35.0 (Streaming em tempo real) ... 498
16 de setembro de 2025 ... 499
Composição do servidor: ordenação personalizada de participantes ... 499
11 de setembro de 2025 ... 499
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.34.0, iOS 1.34.0 (Streaming em tempo real) ... 499
10 de setembro de 2025 ... 501
VPC endpoints de interface ... 501
4 de setembro de 2025 ... 501
SDK de transmissão do IVS: Web 1.28.0 (streaming em tempo real) ... 501
7 de agosto de 2025 ... 502
SDK de transmissão do IVS: Web 1.27.0 (streaming em tempo real) ... 502

7 de agosto de 2025 502
SDK de transmissão do Amazon IVS: Android 1.33.0, iOS 1.33.0 (streaming em tempo real) 502
25 de julho de 2025 504
SDK de transmissão do Amazon IVS: Android 1.32.2 (streaming em tempo real) 504
23 de julho de 2025 505
Aplicação de novas métricas e limites em tempo real: publicadores e assinaturas simultâneos 505
15 de julho de 2025 505
Novo limite de tempo real: replicações de participantes simultâneas 505
10 de julho de 2025 505
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.32.1, iOS 1.32.1 (streaming em tempo real) 505
7 de julho de 2025 507
SDK de Transmissão do IVS: Web 1.26.0 (streaming em tempo real) 507
23 de junho de 2025 508
Novas métricas e limites em tempo real: publicadores e assinaturas simultâneos 508
20 de junho de 2025 508
Suporte para ingestão de vídeo com várias faixas do E-RTMP 508
16 de junho de 2025 509
SDK de Transmissão do IVS: Web 1.25.1 (streaming em tempo real) 509
12 de junho de 2025 509
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.31.0, iOS 1.31.0 (streaming em tempo real) 509
12 de junho de 2025 510
SDK de Transmissão do IVS: Web 1.25.0 (streaming em tempo real) 510
29 de maio de 2025 511
Replicação de participantes 511
26 de maio de 2025 511
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.30.1 (streaming em tempo real) 511
15 de maio de 2025 512
SDK de Transmissão do IVS: Web 1.24.0 (streaming em tempo real) 512
15 de maio de 2025 512
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.30.0, iOS 1.30.0 (streaming em tempo real) 512
2 de maio de 2025 514

SDK de Transmissão do IVS: Web 1.23.1 (streaming em tempo real) 514
17 de abril de 2025 514
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.29.0, iOS 1.29.0 (Streaming em tempo real) 514
17 de abril de 2025 516
SDK de Transmissão do IVS: Web 1.23.0 (streaming em tempo real) 516
2 de abril de 2025 517
Nova cota: Composições por estágio 517
20 de março de 2025 517
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.28.1, iOS 1.28.1 (streaming em tempo real) 517
20 de março de 2025 518
SDK de Transmissão do IVS: Web 1.22.0 (streaming em tempo real) 518
19 de março de 2025 519
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.27.2, iOS 1.27.2 (streaming em tempo real) 519
13 de março de 2025 520
Duração do segmento-alvo 520
6 de março de 2025 520
Combinação de gravação individual de participante 520
3 de março de 2025 521
SDK de Transmissão do Amazon IVS: iOS 1.27.1 (streaming em tempo real) 521
20 de fevereiro de 2025 521
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.27.0, iOS 1.27.0 (Streaming em tempo real) 521
20 de fevereiro de 2025 523
SDK de Transmissão do IVS: Web 1.21.0 (streaming em tempo real) 523
30 de janeiro de 2025 523
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.26.0, iOS 1.26.0 (Streaming em tempo real) 523
23 de janeiro de 2025 525
SDK de transmissão do IVS: Web 1.20.0 (streaming em tempo real) 525
12 de dezembro de 2024 525
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.25.0, iOS 1.25.0 (Streaming em tempo real) 525
12 de dezembro de 2024 528

SDK de Transmissão do IVS: Web 1.19.0 (Streaming em tempo real) 528
10 de dezembro de 2024 529
Configuração de miniaturas de streaming em tempo real 529
13 de novembro de 2024 529
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.24.0, iOS 1.24.0 (Streaming em tempo real) 529
12 de novembro de 2024 531
SDK de Transmissão do IVS: Web 1.18.0 (Streaming em tempo real) 531
10 de outubro de 2024 531
SDK de Transmissão do IVS: Web 1.17.0 (Streaming em tempo real) 531
10 de outubro de 2024 532
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.23.0, iOS 1.23.0 (Streaming em tempo real) 532
11 de setembro de 2024 533
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.22.0, iOS 1.22.0 (Streaming em tempo real) 533
11 de setembro de 2024 534
SDK de Transmissão do IVS: Web 1.16.0 (Streaming em tempo real) 534
9 de setembro de 2024 534
Ingerir RTMP 534
19 de agosto de 2024 535
Publicação e assinatura no console 535
15 de agosto de 2024 535
SDK de Transmissão do IVS: Web 1.15.0 (Streaming em tempo real) 535
15 de agosto de 2024 536
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.21.0, iOS 1.21.0 (Streaming em tempo real) 536
18 de julho de 2024 538
SDK de Transmissão do IVS: Web 1.14.0 (Streaming em tempo real) 538
18 de julho de 2024 538
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.20.0, iOS 1.20.0 (Streaming em tempo real) 538
26 de junho de 2024 540
Gerar tokens de participantes com um par de chaves 540
20 de junho de 2024 540
Gravação individual de participante 540

13 de junho de 2024 540
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.19.0, iOS 1.19.0 (Streaming em tempo real) 540
13 de junho de 2024 542
SDK de Transmissão do IVS: Web 1.13.0 (Streaming em tempo real) 542
20 de maio de 2024 542
SDK de Transmissão do IVS: Web 1.12.0 (Streaming em tempo real) 542
16 de maio de 2024 543
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.18.0, iOS 1.18.0 (Streaming em tempo real) 543
6 de maio de 2024 544
SDK de Transmissão do IVS: Web 1.11.0 (Streaming em tempo real) 544
30 de abril de 2024 545
SDK de Transmissão do IVS: Web 1.10.1 (Streaming em tempo real) 545
30 de abril de 2024 545
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.15.2, iOS 1.15.2 (Streaming em tempo real) 545
22 de abril de 2024 547
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.17.0, iOS 1.17.0 (Streaming em tempo real) 547
21 de março de 2024 548
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.16.0, iOS 1.16.0, Web 1.10.0 (Streaming em tempo real) 548
13 de março de 2024 549
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.15.1, iOS 1.15.1 (Streaming em tempo real) 549
13 de março de 2024 551
Atualizações da API de composição do servidor 551
8 de março de 2024 551
Atualizações de layout da composição do servidor 551
22 de fevereiro de 2024 551
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.15.0, iOS 1.15.0, Web 1.9.0 (Streaming em tempo real) 551
7 de fevereiro de 2024 553
Atualizações de layout da composição do servidor 553
6 de fevereiro de 2024 554

Suporte para OBS e WHIP 554
1.º de fevereiro de 2024 555
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.14.1, iOS 1.14.1, Web 1.8.0 (Streaming em tempo real) 555
3 de janeiro de 2024 558
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.13.4, iOS 1.13.4, Web 1.7.0 (Streaming em tempo real) 558
7 de dezembro de 2023 560
Novas métricas do CloudWatch 560
4 de dezembro de 2023 560
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.13.2 e iOS 1.13.2 (streaming em tempo real) 560
21 de novembro de 2023 561
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.13.1 (streaming em tempo real) 561
17 de novembro de 2023 562
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.13.0 e iOS 1.13.0 (streaming em tempo real) 562
16 de novembro de 2023 567
Gravação composta 567
16 de novembro de 2023 568
Composição do servidor 568
16 de outubro de 2023 569
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Web 1.6.0 (streaming em tempo real) 569
12 de outubro de 2023 569
Novas métricas do CloudWatch e dados de participante 569
12 de outubro de 2023 569
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1,12.1 (streaming em tempo real) 569
14 de setembro de 2023 570
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Web 1.5.2 (Transmissão em tempo real) 570
23 de agosto de 2023 571
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Web 1.5.1, Android 1.12.0 e iOS 1.12.0 (streaming em tempo real) 571
7 de agosto de 2023 573
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Web 1.5.0, Android 1.11.0 e iOS 1.11.0 573
7 de agosto de 2023 575
Streaming em tempo real 575

O que é o Streaming em tempo real do Amazon IVS?

O Streaming em tempo real do Amazon Interactive Video Service (IVS) oferece tudo o que você precisa para adicionar áudio e vídeo em tempo real às suas aplicações.

Pontos fortes:

- Latência em tempo real: crie aplicações para casos de uso sensíveis à latência, ajudando seus espectadores a permanecerem conectados e engajados com o streaming em tempo real do IVS. Faça streams ao vivo com uma latência que pode ser inferior a 300 milissegundos do host ao espectador.
- Alta simultaneidade: desbloqueie o potencial de interações em larga escala com o streaming em tempo real do IVS. Acomode um público de mais 25 mil espectadores e possibilite que até 12 hosts assumam o palco virtual. (Para ver os limites padrão e as instruções sobre como solicitar um aumento, consulte Cotas de serviço para streaming em tempo real e streaming de baixa latência.)
- Otimização para dispositivos móveis: o streaming em tempo real do IVS é otimizado para casos de uso de dispositivos móveis, atendendo a uma ampla variedade de dispositivos e funcionalidades de rede. Ao integrar os SDKs de Transmissão do Amazon IVS para Android e iOS, seus usuários podem participar como hosts ou espectadores, desfrutando de streams ao vivo de alta qualidade em seus dispositivos móveis.

Casos de uso:

- Pontos para convidados: crie aplicações que permitem que os hosts promovam convidados “no palco”, transformando espectadores em hosts para interações em tempo real.
- Modo Versus (VS): produza experiências com competições lado a lado e permita que os espectadores assistam aos hosts competirem em tempo real.
- Salas de áudio: convide receptores para participar da conversa como convidados e promova um envolvimento mais aprofundado em suas salas de áudio.
- Leilões em vídeo ao vivo: transforme os leilões em eventos de vídeo interativos e mantenha seu entusiasmo e integridade com uma latência em tempo real.

Além da documentação do produto fornecida aqui, consulte https://ivs.rocks/, um site dedicado para navegar pelo conteúdo publicado (demonstrações, amostras de código, publicações de blog), calcular o custo e experimentar o Amazon IVS com demonstrações ao vivo.

Solução global, controle regional

O streaming e a visualização são globais

Você pode usar o Amazon IVS para fazer streaming para visualizadores em todo o mundo:

- Quando você faz streaming, o Amazon IVS ingere automaticamente o vídeo em um local próximo a você.
- Os espectadores podem assistir seus streams ao vivo globalmente.

Outra maneira de dizer isso é que o “plano de dados” é global. O plano de dados refere-se ao streaming/ingestão e visualização.

O controle é regional

Embora o plano de dados do Amazon IVS seja global, o “plano de controle” é regional. O ambiente de gerenciamento refere-se ao console, à API e aos recursos (palcos) do Amazon IVS.

Outra maneira de dizer isso é que o Amazon IVS é um “serviço regional da AWS”. Ou seja, os recursos do Amazon IVS em cada região são independentes de recursos semelhantes em outras regiões. Por exemplo, um palco criado em uma região é independente dos palcos criados em outras regiões.

Ao utilizar recursos (por exemplo, a criação de um palco), você deve especificar a região em que ele será criado. Posteriormente, ao gerenciar recursos, você deve fazê-lo na mesma região em que foram criados.

Se você usar o(a)...	Especifique a região da seguinte forma...
Console do Amazon IVS	Uso do menu suspenso Select a Region (Selecione uma região) no canto superior direito da barra de navegação.
API do Amazon IVS	Uso do endpoint de serviço apropriado. Consulte a Referência de API do Streaming em tempo real do Amazon IVS. (Se você acessar a API por meio de um SDK, configure o parâmetro `region` do SDK. Consulte Ferramentas para criar com a AWS.)

Se você usar o(a)...	Especifique a região da seguinte forma...
AWS CLI	Há duas opções: • Anexar `--region <aws-region>` ao seu comando da CLI. • Colocar a região em seu arquivo de configuração local da AWS.

Lembre-se de que, independentemente da região em que um palco foi criado, é possível realizar transmissões para o Amazon IVS de qualquer lugar e os espectadores podem assistir de qualquer lugar.

Conceitos básicos do Streaming em tempo real do IVS

Este documento descreve as etapas envolvidas na integração do Streaming em tempo real do Amazon IVS com a sua aplicação.

Tópicos

- Introdução ao streaming em tempo real do IVS
- Etapa 1: Configurar permissões do IAM
- Etapa 2: criar um palco com gravação opcional de participantes
- Etapa 3: Distribuir tokens
- Etapa 4: Integrar o SDK de Transmissão do IVS
- Etapa 5: Publicar e assinar o vídeo

Introdução ao streaming em tempo real do IVS

Esta seção lista os pré-requisitos para uso do streaming em tempo real e apresenta a principal terminologia.

Pré-requisitos

Antes de usar o streaming em tempo real pela primeira vez, conclua as tarefas a seguir. Para obter instruções, consulte Conceitos básicos do streaming de baixa latência do IVS.

- Criar uma conta da AWS
- Configurar os usuários raiz e administrativo

Outras referências

- Referência do SDK de Transmissão do IVS para Web
- Referência do SDK de Transmissão do IVS para Android
- Referência do SDK de Transmissão do IVS para iOS
- Referência de API do Streaming em tempo real do IVS

Terminologia do streaming em tempo real

Prazo	Descrição
Estágio	Um espaço virtual no qual os participantes podem trocar vídeos em tempo real.
Host	Um participante que envia vídeos locais para o palco.
Visualizador	Um participante que recebe vídeos dos hosts.
Participante	Um usuário conectado ao palco como host ou espectador.
Token de participante	Um token que autentica um participante quando ele ingressa em um palco.
SDK de transmissão	Uma biblioteca do cliente que possibilita aos participantes enviar e receber vídeos.

Visão geral das etapas

1. Configurar permissões do IAM: crie uma política do AWS Identity and Access Management (IAM) que conceda aos usuários um conjunto básico de permissões e atribua essa política aos usuários.
2. Criar um palco: crie um espaço virtual no qual os participantes possam trocar vídeos em tempo real.
3. Distribuir tokens de participantes: envie tokens aos participantes para que eles possam ingressar no seu palco.
4. Integrar o SDK de Transmissão do IVS: adicione o SDK de transmissão à sua aplicação para possibilitar que os participantes enviem e recebam vídeos: the section called “Web”, the section called “Android” e the section called “iOS”.

5. Publicar e inscrever-se em vídeos: envie seu vídeo para o palco e receba vídeos de outros hosts: console do IVS, the section called “Web”, the section called “Android” e the section called “iOS”.

Etapa 1: Configurar permissões do IAM

Em seguida, você deverá criar uma política do AWS Identity and Access Management (IAM) que conceda aos usuários um conjunto básico de permissões (por exemplo, para criar um palco do Amazon IVS e criar tokens de participante) e atribuir essa política a usuários. É possível atribuir as permissões ao criar um novo usuário ou adicionar as permissões a um usuário existente. Os dois procedimentos são apresentados abaixo.

Para obter mais informações (por exemplo, para aprender sobre usuários e políticas do IAM, como anexar uma política a um usuário e como restringir o que os usuários podem fazer com o Amazon IVS), consulte:

- Como criar um usuário do IAM no Guia do usuário do IAM
- As informações em Segurança do Amazon IVS sobre IAM e “Managed Policies for IVS”.
- As informações sobre o IAM apresentadas em Amazon IVS Security

Você pode usar uma política gerenciada pela AWS existente para o Amazon IVS ou criar uma política que personalize as permissões que você quer conceder a um conjunto de usuários, grupos ou perfis. Ambas as abordagens são descritas a seguir.

Usar uma política existente para permissões do IVS

Na maioria dos casos, você vai querer usar uma política gerenciada pela AWS para o Amazon IVS. Elas são descritas totalmente na seção Managed Policies for IVS da Segurança do IVS.

- Use a política gerenciada pela AWS `IVSReadOnlyAccess` para dar aos desenvolvedores de aplicações acesso a todas as operações das APIs Get e List do IVS (para streaming de baixa latência e em tempo real).
- Use a política gerenciada pela AWS `IVSFullAccess` para dar aos desenvolvedores de aplicações acesso a todas as operações das APIs do IVS (para streaming de baixa latência e em tempo real).

Opcional: criar uma política personalizada para permissões do Amazon IVS

Siga estas etapas:

1. Faça login no Console de Gerenciamento da AWS e abra o console do IAM em https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. No painel de navegação, selecione Políticas e, em seguida, Criar política. Uma janela Especificar permissões é aberta.
3. Na janela Especificar permissões, escolha a guia JSON, e copie e cole a política do IVS a seguir na área de texto do Editor de políticas. A política não inclui todas as ações do Amazon IVS. Você pode adicionar/excluir (Permitir/Negar) permissões de acesso ao endpoint, conforme necessário. Consulte IVS Real-Time Streaming API Reference para obter detalhes sobre endpoints do IVS.

   JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [
      {
         "Effect": "Allow",
         "Action": [
            "ivs:CreateStage",
            "ivs:CreateParticipantToken",
            "ivs:GetStage",
            "ivs:GetStageSession",
            "ivs:ListStages",
            "ivs:ListStageSessions",
            "ivs:CreateEncoderConfiguration",
            "ivs:GetEncoderConfiguration",
            "ivs:ListEncoderConfigurations",
            "ivs:GetComposition",
            "ivs:ListCompositions",
            "ivs:StartComposition",
            "ivs:StopComposition"
          ],
          "Resource": "*"
      },
      {
         "Effect": "Allow",
         "Action": [
            "cloudwatch:DescribeAlarms",
            "cloudwatch:GetMetricData",
```

```
            "s3:DeleteBucketPolicy",
            "s3:GetBucketLocation",
            "s3:GetBucketPolicy",
            "s3:PutBucketPolicy",
            "servicequotas:ListAWSDefaultServiceQuotas",
            "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota",
            "servicequotas:ListServiceQuotas",
            "servicequotas:ListServices",
            "servicequotas:ListTagsForResource"
        ],
        "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

4. Ainda na janela Especificar permissões, escolha Avançar (role até a parte inferior da janela para ver isso). Uma janela Revisar e criar é aberta.
5. Na janela Revisar e criar, insira um Nome da política e, opcionalmente, adicione uma Descrição. Anote o nome da política, pois ele será necessário ao criar usuários (abaixo). Escolha Create policy (Criar política) na parte inferior da janela.
6. Você será levado de volta para a janela do console do IAM, onde deverá ver um banner confirmando que sua nova política foi criada.

Criar usuários e adicionar permissões

Chaves de acesso do usuário do IAM

As chaves de acesso do IAM consistem em um ID de chave de acesso e em uma chave de acesso secreta. Elas são usadas para assinar as solicitações programáticas que você faz à AWS. Se não tiver chaves de acesso, será possível criá-las a partir do Console de Gerenciamento da AWS. Como prática recomendada, não crie chaves de acesso do usuário raiz.

A única vez que é possível exibir ou baixar uma chave de acesso secreta é quando você cria chaves de acesso. Não será possível recuperá-las posteriormente. Contudo, é possível criar novas chaves de acesso a qualquer momento, caso tenha as permissões para realizar as ações do IAM necessárias.

Sempre armazene as chaves de acesso com segurança. Nunca as compartilhe com terceiros (mesmo que uma consulta pareça vir da Amazon). Para obter mais informações, consulte Como gerenciar chaves de acesso para usuários do IAM no Manual do usuário do IAM.

Procedimento

Siga estas etapas:

1. No painel de navegação, selecione Usuários e depois Criar usuário. Uma janela Especificar detalhes do usuário é aberta.
2. Na janela Especificar detalhes do usuário:
   a. Em Detalhes do usuário, digite o novo Nome de usuário a ser criado.
   b. Marque Fornecer ao usuário acesso ao Console de Gerenciamento da AWS).
   c. Em Senha do console, selecione Senha gerada automaticamente.
   d. Marque Usuários devem criar uma nova senha no próximo login.
   e. Escolha Próximo. Uma janela Definir permissões é aberta.
3. Em Definir permissões, selecione Anexar políticas diretamente. Uma janela Políticas de permissões é aberta.
4. Na caixa de pesquisa, insira o nome de uma política do IVS (uma política gerenciada pela AWS ou sua política personalizada criada anteriormente). Quando ela for localizada, marque a caixa para selecionar a política.
5. Escolha Avançar (na parte inferior da janela). Uma janela Revisar e criar é aberta.
6. Na janela Revisar e criar, confirme que todos os detalhes do usuário estão corretos e escolha Criar usuário (na parte inferior da janela).
7. A janela Recuperar senha é aberta, contendo seus Detalhes de login no console. Salve essas informações em segurança para referência futura. Quando terminar, escolha Voltar à lista de usuários.

Adicionar permissões para um usuário existente

Siga estas etapas:

1. Faça login no Console de Gerenciamento da AWS e abra o console do IAM em https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. No painel de navegação, escolha Users (Usuários) e escolha um nome de usuário existente a ser atualizado. (Escolha o nome clicando nele; não marque a caixa de seleção.)
3. Na página Resumo, na guia Permissões, escolha Adicionar permissões. Uma janela Adicionar permissões é aberta.

4. Selecione Attach existing policies directly (Anexar políticas existentes diretamente). Uma janela Políticas de permissões é aberta.
5. Na caixa de pesquisa, insira o nome de uma política do IVS (uma política gerenciada pela AWS ou sua política personalizada criada anteriormente). Quando a política for localizada, marque a caixa para selecionar a política.
6. Escolha Avançar (na parte inferior da janela). Uma janela Revisar é aberta.
7. Na janela Revisar, selecione Adicionar permissões (na parte inferior da janela).
8. Na página Summary (Resumo), confirme se a política do IVS foi adicionada.

Etapa 2: criar um palco com gravação opcional de participantes

Um palco corresponde a um espaço virtual no qual os participantes podem trocar vídeos em tempo real. Ele é o recurso fundamental da API de streaming em tempo real. É possível criar um estágio usando o console ou a operação CreateStage.

Recomendamos que, sempre que possível, você crie um novo palco para cada sessão lógica e exclua-o quando terminar, em vez de manter os palcos antigos para possível reutilização. Se os recursos obsoletos (palcos antigos, que não devem ser reutilizados) não forem limpos, é provável que você atinja o limite do número máximo de palcos mais rapidamente.

Você pode criar um palco (com ou sem gravação de participante individual) no console do Amazon IVS ou na AWS CLI. A criação e a gravação de palco são discutidas abaixo.

Gravação individual de participante

Você tem a opção de habilitar a gravação de participantes individuais para um palco. Se o recurso de gravação de participantes individuais no S3 estiver habilitado, todas as transmissões de participantes individuais para o palco serão gravadas e salvas em um bucket de armazenamento do Amazon S3 de sua propriedade. Posteriormente, a gravação fica disponível para reprodução sob demanda.

Configurar isso é uma opção avançada. Por padrão, a gravação é desabilitada quando um palco é criado.

Antes que possa configurar um palco para gravação, é necessário criar uma configuração de armazenamento. Trata-se de um recurso que especifica um local do Amazon S3 no qual as transmissões gravadas para o canal são armazenadas. É possível criar e gerenciar configurações de

armazenamento usando o console ou a CLI; os dois procedimentos são apresentados abaixo. Após criar a configuração de armazenamento, basta associá-la a um palco ao criar o palco (conforme descrito abaixo) ou posteriormente, atualizando um palco existente. (Na API, consulte CreateStage e UpdateStage.) É possível associar vários palcos à mesma configuração de armazenamento. É possível excluir uma configuração de armazenamento que não esteja mais associada a nenhum palco.

Lembre-se das seguintes restrições:

- É necessário ser proprietário do bucket do S3. Ou seja, a conta que configura um palco para gravação precisa ser proprietária do bucket do S3 no qual as gravações serão armazenadas.
- O palco, a configuração de armazenamento e o local do S3 precisam estar na mesma região da AWS. Se você criar palcos em outras regiões e quiser gravá-los, também será necessário definir as configurações de armazenamento e os buckets do S3 nessas regiões.

Para gravar em seu bucket do S3, é necessária autorização com suas credenciais da AWS. Para conceder o acesso necessário ao IVS, um perfil vinculado a serviço (SLR) do AWS IAM é criado automaticamente quando a configuração de gravação é criada: o SLR é limitado a conceder permissão de gravação ao IVS somente no bucket específico.

Observe que problemas de rede entre o local de streaming e a AWS ou na AWS podem resultar em alguma perda de dados durante a gravação do seu fluxo. Em casos como este, o Amazon IVS prioriza o stream ao vivo em relação à gravação. Para obter redundância, grave de forma local por meio da sua ferramenta de streaming.

Para obter mais informações (inclusive como configurar o pós-processamento ou a reprodução de VOD em seus arquivos gravados), consulte Gravação de participante individual.

Como desabilitar a gravação

Para desabilitar a gravação do Amazon S3 em um palco existente:

- Console: na página de detalhes do palco relevante, na seção Gravar fluxos de participantes individuais, desative a opção Habilitar gravação automática em Gravação automática no S3 e escolha Salvar alterações. Isso removerá a associação da configuração de armazenamento do palco; os fluxos nesse palco não serão mais gravados.
- Na CLI: execute o comando `update-stage` e o submeta no ARN de configuração de gravação como uma string vazia:

```
aws ivs-realtime update-stage --arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/
abcdABCDefgh --auto-participant-recording-configuration storageConfigurationArn=""
```


Isso retorna um objeto de palco com uma string vazia para `storageConfigurationArn`, indicando que a gravação está desabilitada.

Instruções do console para a criação de um palco do IVS

1. Abra o console do Amazon IVS.

   (Você também pode acessar o console do Amazon IVS via Console de Gerenciamento da AWS .)

2. No painel de navegação esquerdo, selecione Palcos e, em seguida, selecione Criar palco. A janela Criar palco é exibida.




3. Opcionalmente, insira um Nome de palco.
4. Se você quiser habilitar a gravação individual de participantes, conclua as etapas em Configurar a gravação automática de participantes individuais no Amazon S3 (opcional) abaixo.
5. Selecione Criar palco para criar o palco. A página de detalhes do palco é exibida para o novo palco.


Configurar a gravação automática de participantes individuais no Amazon S3 (opcional)

Siga estas etapas para habilitar a gravação de participantes individuais durante a criação de um palco:


1. Na página Criar palco, em Gravar participantes individuais, ative Habilitar gravação automática. O sistema exibirá campos adicionais para a escolha dos Tipos de mídia gravada, de uma Configuração de armazenamento existente ou para criar uma nova e escolher se deseja gravar miniaturas em um intervalo.




2. Escolha quais tipos de mídia gravar.
3. Escolha Criar configuração de armazenamento. Uma nova janela se abrirá com opções que permitem criar um bucket do Amazon S3 e anexá-lo à nova configuração de gravação.



4. Preencha os campos:
   a. Opcionalmente, insira um Nome de configuração de gravação.
   b. Insira um Bucket name (Nome do bucket).
5. Escolha Criar configuração de armazenamento para criar um novo recurso de configuração de armazenamento com um ARN exclusivo. Normalmente, a criação da configuração de gravação leva alguns segundos, mas pode demorar até 20 segundos. Quando a configuração de armazenamento for criada, você retornará para a janela Criar palco. Nela, a área Gravar participantes individuais mostrará sua nova Configuração de armazenamento e o bucket do S3 (Armazenamento) que você criou.



6. Opcionalmente, você pode habilitar outras opções não padrão, como gravar réplicas de participantes, mesclar gravações de participantes individuais e gravação de miniaturas.



Instruções da CLI para a criação de um palco do IVS

Para instalar a AWS CLI, consulte Install or update to the latest version of the AWS CLI.

Agora, você pode usar a CLI para criar e gerenciar recursos seguindo um dos dois procedimentos abaixo, dependendo se deseja criar um palco com ou sem a gravação de participantes individuais habilitada.

Criar um palco sem gravação de participantes individuais

A API do palco está sob o namespace ivs-realtime. Por exemplo, para criar um palco:

```
aws ivs-realtime create-stage --name "test-stage"
```

A resposta é:

```
{
   "stage": {
      "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:376666121854:stage/VSWjvX5XOkU3",
      "name": "test-stage"
   }
}
```

Criar um palco com gravação de participantes individuais

Para criar um palco com a gravação de participantes individuais habilitada:

```
aws ivs-realtime create-stage --name "test-stage-participant-recording" --auto-
participant-recording-configuration storageConfigurationArn=arn:aws:ivs:us-
west-2:123456789012:storage-configuration/LKZ6QR7r55c2,mediaTypes=AUDIO_VIDEO
```

Como opção, você pode transmitir o parâmetro `thumbnailConfiguration` para definir manualmente o modo de armazenamento e gravação em miniatura e o intervalo de miniaturas em segundos:

```
aws ivs-realtime create-stage --name "test-stage-participant-recording" --auto-
participant-recording-configuration storageConfigurationArn=arn:aws:ivs:us-
west-2:123456789012:storage-configuration/
LKZ6QR7r55c2,mediaTypes=AUDIO_VIDEO,thumbnailConfiguration="{targetIntervalSeconds=10,storage=[
```

Como opção, transmita o parâmetro `recordingReconnectWindowSeconds` para habilitar a mesclagem de gravações fragmentadas de participantes individuais:

```
aws ivs-realtime create-stage --name "test-stage-participant-recording" --auto-
participant-recording-configuration "storageConfigurationArn=arn:aws:ivs:us-
```

```
west-2:123456789012:storage-configuration/
LKZ6QR7r55c2,mediaTypes=AUDIO_VIDEO,thumbnailConfiguration="{targetIntervalSeconds=10,storage=[
```

A resposta é:

```
{
   "stage": {
      "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/VSWjvX5XOkU3",
      "autoParticipantRecordingConfiguration": {
         "hlsConfiguration": {
             "targetSegmentDurationSeconds": 6
         },
         "mediaTypes": [
            "AUDIO_VIDEO"
         ],
         "recordingReconnectWindowSeconds": 60,
         "recordParticipantReplicas": true,
         "storageConfigurationArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:storage-
configuration/LKZ6QR7r55c2",
         "thumbnailConfiguration": {
            "recordingMode": "INTERVAL",
            "storage": [
               "SEQUENTIAL",
               "LATEST"
            ],
            "targetIntervalSeconds": 10
         }
      },
      "endpoints": {
         "events": "<events-endpoint>",
         "rtmp": "<rtmp-endpoint>",
         "rtmps": "<rtmps-endpoint>",
         "whip": "<whip-endpoint>"
      },
      "name": "test-stage-participant-recording"
   }
}
```

Etapa 3: Distribuir tokens

Agora que você tem um estágio, crie e distribua tokens que os clientes usam para participar dele. Cada cliente precisa de um token de participante para entrar em um estágio e enviar ou receber

vídeos. Os aplicativos que usam `RealTimeConnection` também precisam de um token de conexão.

Um token de participante autoriza um participante a participar de um estágio específico e define os recursos de publicação e assinatura dele. Um token de conexão autoriza uma conexão de rede compartilhada que um cliente pode reutilizar enquanto se move entre os estágios na mesma conta e região da AWS. Um token de conexão não substitui um token de participante. O cliente precisa de um token de participante para cada estágio em que entra.

Existem duas abordagens para gerar tokens:

- Crie tokens com um par de chaves.
- Crie tokens com a API de streaming em tempo real do IVS.

Ambas as abordagens são descritas a seguir.

Criar tokens com um par de chaves

Você pode criar tokens de participantes e tokens de conexão no aplicativo de servidor assinando JWTs com um par de chaves pública/privada ECDSA. Importe a chave pública para o IVS para que ele possa verificar a assinatura do JWT quando um cliente se conectar.

> **Important**
>
> O IVS não oferece expiração de chave. Se a chave privada estiver comprometida, você deverá excluir a chave pública antiga.

Criar um novo par de chaves

Existem vários métodos para criar um par de chaves. Abaixo, damos dois exemplos.

Para criar um par de chaves no console, siga estas etapas:

1. Abra o console do Amazon IVS. Escolha a região do estágio se não estiver nela.
2. No menu de navegação à esquerda, escolha Streaming em tempo real > Chaves públicas.
3. Selecione Create public key (Criar chave pública). A caixa de diálogo Criar chave pública é exibida.

4. Escolha Create (Criar) e siga as solicitações.
5. O Amazon IVS gera um novo par de chaves. A chave pública é importada como um recurso de chave pública, e a chave privada é imediatamente disponibilizada para download. A chave pública também pode ser baixada posteriormente, se necessário.

   O Amazon IVS gera a chave no lado do cliente e não armazena a chave privada. Certifique-se de salvar a chave, pois você não poderá recuperá-la mais tarde.

Para criar um novo par de chaves EC P384 com o OpenSSL (talvez seja necessário instalar o OpenSSL primeiro), siga estas etapas. Este processo permite acessar as chaves privadas e públicas. Você precisará da chave pública somente se quiser testar a verificação de seus tokens.

```
openssl ecparam -name secp384r1 -genkey -noout -out priv.pem
openssl ec -in priv.pem -pubout -out public.pem
```

Agora importe sua nova chave pública usando as instruções abaixo.

Importar a chave pública

Caso já tenha um par de chaves, você poderá importar a chave pública para o IVS. A chave privada não é necessária para nosso sistema, mas é usada por você para assinar tokens.

Para importar uma chave pública existente com o console:

1. Abra o console do Amazon IVS. Escolha a região do estágio se não estiver nela.
2. No menu de navegação à esquerda, escolha Streaming em tempo real > Chaves públicas.
3. Escolha Importar. Uma caixa de diálogo Importar chave pública é exibida.
4. Selecione Import (Importar) e siga as solicitações.
5. O Amazon IVS importa a chave pública e gera um recurso de chave pública.

Para importar uma chave pública existente com a CLI:

```
aws ivs-realtime import-public-key --public-key-material "`cat public.pem`" --region
 <aws-region>
```

É possível omitir `--region <aws-region>` se a região estiver no seu arquivo de configuração local da AWS.

Este é um exemplo de resposta:

```
{
    "publicKey": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:public-key/f99cde61-c2b0-4df3-8941-
ca7d38acca1a",
        "fingerprint": "98:0d:1a:a0:19:96:1e:ea:0a:0a:2c:9a:42:19:2b:e7",
        "publicKeyMaterial": "-----BEGIN PUBLIC KEY-----
\nMHYwEAYHKoZIzj0CAQYFK4EEACIDYgAEVjYMV+P4ML6xemanCrtse/FDwsNnpYmS
\nS6vRV9Wx37mjwi02hObKuCJqpj7x0lpz0bHm5v1JBvdZYAd/r2LR5aChK+/GM2Wj
\nl8MG9NJIVFaw1u3bvjEjzTASSfS1BDX1\n-----END PUBLIC KEY-----\n",
        "tags": {}
    }
}
```

Solicitações de API

```
POST /ImportPublicKey HTTP/1.1
{
  "publicKeyMaterial": "<pem file contents>"
}
```

Tokens de participante

Um token de participante autoriza um participante a fazer parte de um estágio. Ele contém o ARN e o ID do estágio, os endpoints, os atributos opcionais do participante e os recursos de publicação e assinatura.

Crie tokens de participantes com um par de chaves

Para obter detalhes sobre como trabalhar com JWTs e as bibliotecas suportadas para assinar tokens, visite jwt.io. Na interface do jwt.io, é necessário inserir sua chave privada para assinar os tokens. A chave pública será necessária somente se você quiser verificar os tokens.

Todos os JWTs têm três campos: cabeçalho, carga útil e assinatura.

Os esquemas JSON para o cabeçalho e a carga útil do JWT são descritos abaixo. Como alternativa, você pode copiar um exemplo de JSON do console do IVS. Para obter a carga útil e o cabeçalho JSON do console do IVS:

1. Abra o console do Amazon IVS. Escolha a região do estágio se não estiver nela.

2. No painel de navegação à esquerda, escolha Streaming em tempo real > Palcos.
3. Selecione o palco que você deseja usar. Selecione Exibir detalhes.
4. Na seção Tokens de participantes, selecione o menu suspenso ao lado de Criar token.
5. Selecione Criar cabeçalho e carga útil de token.
6. Preencha o formulário e copie a carga útil e o cabeçalho JWT mostrados na parte inferior do pop-up.

Esquema de token: cabeçalho

O cabeçalho especifica:

- `alg` é o algoritmo de assinatura. Este é o ES384, um algoritmo de assinatura ECDSA que usa o algoritmo de hash SHA-384.
- `typ` é o tipo de token, JWT.
- `kid` é o ARN da chave pública usada para assinar o token. Ele deve ser o mesmo ARN retornado da solicitação da API GetPublicKey.

```
{
  "alg": "ES384",
  "typ": "JWT"
  "kid": "arn:aws:ivs:123456789012:us-east-1:public-key/abcdefg12345"
}
```

Esquema de token: carga útil

A carga útil contém dados específicos do IVS. Todos os campos, exceto `user_id`, são obrigatórios.

- `RegisteredClaims` na especificação de JWT são declarações reservadas que precisam ser fornecidas para que o token do palco seja válido:
  - `exp` (tempo de expiração) é um carimbo de data e hora UTC do Unix para quando o token expirar. (Observe que um carimbo de data e hora do Unix é um valor numérico que representa o número de segundos de 1970-01-01T00:00:00Z UTC até a data e hora UTC especificada, ignorando os segundos de salto.) O token é validado quando o participante entra em um palco. O IVS fornece tokens com um TTL padrão de 12 horas, o que recomendamos. Isso pode ser estendido até um máximo de 14 dias a partir do momento da emissão (iat). Esse valor deve ser um número inteiro.

  - `iat` (emitido no momento) é um carimbo de data e hora UTC do Unix para quando o JWT foi emitido. (Veja a observação de `exp` sobre carimbos de data e hora do Unix.) Esse valor deve ser um número inteiro.
  - `jti` (ID do JWT) é o ID do participante usado para rastrear e fazer referência ao participante a quem o token foi concedido. Cada token deve ter um ID de participante exclusivo. Deve ser uma string com distinção de maiúsculas e minúsculas, com até 64 caracteres, contendo somente caracteres alfanuméricos, hífen (-) e sublinhado (_). Nenhum outro caractere especial é permitido.
- `user_id` é um nome opcional atribuído pelo cliente para ajudar a identificar o token. Pode ser usado para vincular um participante a um usuário nos sistemas do próprio cliente. Isso deve corresponder ao campo `userId` na solicitação da API CreateParticipantToken. Ele pode ser qualquer texto codificado em UTF-8 e é uma string de até 128 caracteres. Este campo fica exposto para todos os participantes do palco e não deve ser usado para identificação pessoal, informações confidenciais ou sigilosas.
- `resource` é o ARN do estágio, como, por exemplo, `arn:aws:ivs:us-east-1:123456789012:stage/oRmLNwuCeMlQ`.
- `topic` é o ID do palco, que pode ser extraído do ARN do palco. Por exemplo, se o ARN do palco for `arn:aws:ivs:us-east-1:123456789012:stage/oRmLNwuCeMlQ`, o ID do palco será `oRmLNwuCeMlQ`.
- `events_url` deve ser o endpoint de eventos retornado da operação CreateStage ou GetStage. Recomendamos que você armazene esse valor em cache no momento da criação do palco. O valor pode ser armazenado em cache por até 14 dias. Um exemplo de valor é `wss://global.events.live-video.net`.
- `whip_url` deve ser o endpoint do WHIP retornado da operação CreateStage ou GetStage. Recomendamos que você armazene esse valor em cache no momento da criação do palco. O valor pode ser armazenado em cache por até 14 dias. Um exemplo de valor é `https://453fdfd2ad24df.global-bm.whip.live-video.net`.
- `capabilities` especifica os recursos do token. Os valores válidos são `allow_publish` e `allow_subscribe`. Para tokens somente para assinantes, defina somente `allow_subscribe` como `true`.
- `attributes` é um campo opcional em que você pode especificar atributos fornecidos pela aplicação para codificar no token e anexar a um palco. Chaves e valores de mapa podem conter texto codificado em UTF-8. Este campo não pode ultrapassar o total de 1 KB. Este campo fica exposto para todos os participantes do palco e não deve ser usado para identificação pessoal, informações confidenciais ou sigilosas.

- `version` deve ser `1.0`.

```
{
  "exp": 1697322063,
  "iat": 1697149263,
  "jti": "Mx6clRRHODPy",
  "user_id": "<optional_customer_assigned_name>",
  "resource": "<stage_arn>",
  "topic": "<stage_id>",
  "events_url": "wss://global.events.live-video.net",
  "whip_url": "https://114ddfabadaf.global-bm.whip.live-video.net",
  "capabilities": {
    "allow_publish": true,
    "allow_subscribe": true
  },
  "attributes": {
    "optional_field_1": "abcd1234",
    "optional_field_2": "false"
  },
  "version": "1.0"
}
```

Esquema de token: assinatura

Para criar a assinatura, use a chave privada com o algoritmo especificado no cabeçalho (ES384) para assinar o cabeçalho codificado e a carga útil codificada.

```
ECDSASHA384(
  base64UrlEncode(header) + "." +
  base64UrlEncode(payload),
  <private-key>
)
```


Instruções

1. Gere a assinatura do token com um algoritmo de assinatura ES384 e uma chave privada associada à chave pública fornecida para o IVS.
2. Monte o token.

```
base64UrlEncode(header) + "." +
base64UrlEncode(payload) + "." +
```

```
base64UrlEncode(signature)
```

Criar tokens com a API de streaming em tempo real do IVS



Conforme mostrado acima, um aplicativo do cliente solicita um token ao seu aplicativo de servidor, e o aplicativo de servidor chama `CreateParticipantToken` usando um SDK ou uma solicitação assinada SigV4 da AWS. Como as credenciais da AWS são usadas para chamar a API, o token deve ser gerado em uma aplicação segura do lado do servidor, não na aplicação do lado do cliente.

Ao criar um token de participante, você pode opcionalmente especificar atributos e recursos:

- Você pode especificar atributos fornecidos pela aplicação para codificar no token e anexar a um palco. Chaves e valores de mapa podem conter texto codificado em UTF-8. Este campo não pode ultrapassar o total de 1 KB. Este campo fica exposto para todos os participantes do palco e não deve ser usado para identificação pessoal, informações confidenciais ou sigilosas.
- Você pode especificar os recursos habilitados pelo token. O padrão é `PUBLISH` e `SUBSCRIBE`, que permite ao participante enviar e receber áudio e vídeo, mas você pode emitir tokens com um subconjunto de funcionalidades. Por exemplo, é possível emitir um token somente com a funcionalidade `SUBSCRIBE` para moderadores. Nesse caso, os moderadores podem visualizar os participantes que estão enviando vídeos, mas não podem enviar seus próprios vídeos.

Para obter detalhes, consulte CreateParticipantToken.

É possível criar tokens de participantes usando o console ou a CLI para teste e desenvolvimento, mas é mais provável que você queira criá-los com o SDK da AWS em seu ambiente de produção.

Você precisará de uma forma de distribuir os tokens do seu servidor para cada cliente (por exemplo, por meio de uma solicitação de API). Não fornecemos essa funcionalidade. Para este guia, você pode simplesmente copiar e colar os tokens no código do cliente nas etapas a seguir.

Importante: trate os tokens como opacos; ou seja, não desenvolva funcionalidades baseadas no conteúdo do token. O formato dos tokens poderá mudar no futuro.

Instruções do console

1. Navegue até o palco criado na etapa anterior.
2. Selecione Criar token. A janela Criar token é exibida.
3. Insira um ID de usuário a ser associado ao token. Isso pode ser qualquer texto codificado em UTF-8.
4. Escolha Criar.
5. Copie o token. Importante: certifique-se de salvar o token. O IVS não o armazena, e você não poderá recuperá-lo posteriormente.

Instruções da CLI

A criação de um token com a CLI da AWS exige que você faça o download e configure a CLI em sua máquina primeiro. Para obter mais detalhes, consulte o Guia do usuário da AWS Command Line Interface. Observe que gerar tokens com a CLI da AWS é bom para fins de teste, mas para uso em produção, recomendamos que você gere tokens do lado do servidor com o SDK da AWS (consulte as instruções abaixo).

1. Execute o comando `create-participant-token` com o ARN do palco. Inclua qualquer uma ou todas as seguintes funcionalidades: `"PUBLISH"` e `"SUBSCRIBE"`.

```
aws ivs-realtime create-participant-token --stage-arn arn:aws:ivs:us-
west-2:123456789012:stage/VSWjvX5XOkU3 --capabilities '["PUBLISH", "SUBSCRIBE"]'
```

2. Isso retorna um token de participante:

```
{
    "participantToken": {
        "capabilities": [
            "PUBLISH",
            "SUBSCRIBE"
```

```
        ],
        "expirationTime": "2023-06-03T07:04:31+00:00",
        "participantId": "tU06DT5jCJeb",
        "token":
 "eyJhbGciOiJLTVMiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJleHAiOjE2NjE1NDE0MjAsImp0aSI6ImpGcFdtdmVFTm9sUyIsInJ
TaKjllW9Qac6c5xBrdAk"
    }
}
```

3. Salve esse token. Você precisará dele para ingressar no estágio e enviar e receber vídeos.

AWSInstruções do SDK

É possível usar o AWS SDK para criar tokens. Abaixo estão as instruções para o AWS SDK usando JavaScript.

Importante: esse código deve ser executado no lado do servidor e sua saída transferida para o cliente.

Pré-requisito: para usar o exemplo de código abaixo, é necessário instalar o pacote aws-sdk/client-ivs-realtime. Para obter mais detalhes, consulte Conceitos básicos do AWS SDK para JavaScript.

```
import { IVSRealTimeClient, CreateParticipantTokenCommand } from "@aws-sdk/client-ivs-
realtime";

const ivsRealtimeClient = new IVSRealTimeClient({ region: 'us-west-2' });
const stageArn = 'arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/VSWjvX5XOkU3';
const createStageTokenRequest = new CreateParticipantTokenCommand({
  stageArn,
});
const response = await ivsRealtimeClient.send(createStageTokenRequest);
console.log('token', response.participantToken.token);
```

Tokens de conexão

O token de conexão é um JWT autoassinado que autoriza uma conexão de rede compartilhada. Um cliente pode reutilizar essa conexão ao se mover entre os estágios na mesma conta e região da AWS, até que o token expire.

Crie e assine tokens de conexão no seu servidor com o par de chaves criado anteriormente. Envie o token de conexão ao cliente antes que ele comece um fluxo de trabalho que se move entre os

estágios. O cliente cria um `RealTimeConnection` e o apresenta sempre que cria um estágio. Então, o cliente usa o token de participante apropriado para cada estágio em que ingressa.

Cabeçalho do token

Use o cabeçalho do token descrito em Como criar tokens de participantes com um par de chaves.

Carga útil do token

```
{
    "exp": 1697322063,
    "iat": 1697149263,
    "jti": "Mx6clRRHODPy",
    "account_id": "123456789012",
    "region": "us-west-2",
    "events_url": "wss://global.events.live-video.net",
    "version": "1.0"
}
```

A carga útil contém dados específicos do IVS. Todos os campos são obrigatórios:

- `RegisteredClaims` na especificação de JWT são declarações reservadas que precisam ser apresentadas para que o token seja válido:
  - `exp` (tempo de expiração) é um carimbo de data e hora UTC do Unix para quando o token expirar. Um token pode expirar até quatro semanas após o horário da criação dele.
  - `iat` (emitido na hora) é um carimbo de data e hora UTC do Unix para quando o JWT foi emitido.
  - `jti` (ID do JWT) é um ID de token exclusivo. Crie um novo ID com distinção entre maiúsculas e minúsculas para cada token de conexão. O ID pode ter até 64 caracteres alfanuméricos, hífens (-) e sublinhados (_).
- `account_id` é o ID da conta da AWS que detém os estágios.
- `region` é a região inicial da chave pública do IVS que foi usada para assinar o token.
- `events_url` deve ser `wss://global.events.live-video.net`.
- `version` deve ser `1.0`.

Um token de conexão não contém ARN de estágio, ID de estágio, endpoint WHIP, recursos do participante, atributos do participante ou ID do usuário. Esses valores pertencem ao token de participante do estágio em que o cliente ingressa.

Assine o token conforme descrito em Como criar tokens de participante com um par de chaves, usando o cabeçalho do token de conexão e a carga útil acima.

Etapa 4: Integrar o SDK de Transmissão do IVS

O IVS fornece um SDK de transmissão para Web, Android e iOS que você pode integrar à sua aplicação. O SDK de transmissão é usado para enviar e receber vídeos. Caso tenha configurado a ingestão do RTMP para seu palco, você pode usar qualquer codificador que possa transmitir para um endpoint do RTMP (por exemplo, OBS ou ffmpeg).

Nesta seção, escrevemos uma aplicação simples que possibilita que dois ou mais participantes interajam em tempo real. As etapas abaixo orientam você na criação de uma aplicação chamada BasicRealTime. O código completo da aplicação está no CodePen e no GitHub:

- Web: https://codepen.io/amazon-ivs/pen/ZEqgrpo
- Android: https://github.com/aws-samples/amazon-ivs-real-time-streaming-android-samples
- iOS: https://github.com/aws-samples/amazon-ivs-real-time-streaming-ios-samples

Web

Configurar arquivos

Para começar a configurar seus arquivos, crie uma pasta e um arquivo HTML e JS inicial:

```
mkdir realtime-web-example
cd realtime-web-example
touch index.html
touch app.js
```

É possível instalar o SDK de transmissão usando uma etiqueta de script ou um npm. Nosso exemplo usa a etiqueta de script para simplificar, mas é fácil de modificar se você optar por usar o npm posteriormente.

Uso de uma etiqueta de script

O SDK de Transmissão da Web é distribuído como uma biblioteca de JavaScript e pode ser recuperado em https://web-broadcast.live-video.net/1.40.0/amazon-ivs-web-broadcast.js.

Quando carregada via etiqueta `<script>`, a biblioteca expõe uma variável global no escopo da janela chamada `IVSBroadcastClient`.

Uso de npm

Para instalar o pacote npm:

```
npm install amazon-ivs-web-broadcast
```

Agora é possível acessar o objeto IVSBroadcastClient:

```
const { Stage } = IVSBroadcastClient;
```

Android

Criar o projeto Android

1. No Android Studio, crie um New Project.
2. Escolha Empty Views Activity.

   Observação: em algumas versões mais antigas do Android Studio, a atividade baseada em visualizações é chamada de Empty Activity. Se a janela do Android Studio mostrar Empty Activity e não mostrar Empty Views Activity, selecione Empty Activity. Caso contrário, não selecione Empty Activity, pois usaremos APIs de visualização (não o Jetpack Compose).
3. Em Name, coloque o nome do seu projeto e, em seguida, selecione Finish.

Instalar o SDK de transmissão

Para adicionar a biblioteca de transmissão do Amazon IVS para Android ao seu ambiente de desenvolvimento do Android, adicione a biblioteca ao arquivo `build.gradle` do módulo, conforme mostrado aqui (para a versão mais recente do SDK de transmissão do Amazon IVS). Em projetos mais recentes, o repositório `mavenCentral` pode já estar incluso em seu arquivo `settings.gradle`. Se for esse o caso, você pode omitir o bloco `repositories`. Para nossa amostra, também precisaremos habilitar a associação de dados no bloco `android`.

```
android {
    dataBinding.enabled true
```

```
}

repositories {
    mavenCentral()
}

dependencies {
     implementation 'com.amazonaws:ivs-broadcast:1.47.0:stages@aar'
}
```

Como alternativa, para instalar o SDK manualmente, baixe a versão mais recente neste local:

https://search.maven.org/artifact/com.amazonaws/ivs-broadcast

iOS


Criar o projeto iOS

1. Crie um novo projeto no Xcode.
2. Em Platform, selecione iOS.
3. Em Application, selecione App.
4. Em Product Name, insira o nome de produto da sua aplicação e, em seguida, selecione Next.
5. Escolha (navegue até) um diretório no qual deseja salvar o projeto e, em seguida, selecione Create.

Em seguida, é necessário trazer o SDK. Para ver instruções, consulte Instalar a biblioteca no Guia do SDK de Transmissão do iOS.

Configurar permissões

Você precisa atualizar o `Info.plist` do seu projeto para adicionar duas novas entradas para `NSCameraUsageDescription` e `NSMicrophoneUsageDescription`. Para os valores, inclua explicações para o usuário sobre por que sua aplicação está solicitando acesso à câmera e ao microfone.



Etapa 5: Publicar e assinar o vídeo

Você pode publicar e assinar (em tempo real) no IVS com:

- Os SDKs de transmissão nativos do IVS, que são compatíveis com o WebRTC e RTMPS. Recomendamos isso, especialmente para cenários de produção. Veja os detalhes abaixo para Web, Android e iOS.
- O console do Amazon IVS: adequado para testar fluxos. Consulte abaixo.
- Outros codificadores de software e hardware de streaming: você pode usar qualquer codificador de streaming que seja compatível com os protocolos RTMP, RTMPS ou WHIP. Para obter mais informações, consulte Ingestão de streaming.

Console do IVS

1. Abra o console do Amazon IVS.

   (Você também pode acessar o console do Amazon IVS por meio do Console de Gerenciamento da AWS.)
2. No painel de navegação, selecione Palcos. (Se o painel de navegação estiver fechado, expanda-o selecionando o ícone de hambúrguer.)
3. Selecione o palco em que você deseja assinar ou publicar para acessar a respectiva página de detalhes.
4. Para assinar: se o palco tiver um ou mais publicadores, você poderá assinar pressionando o botão Assinar, na guia Assinar. (As guias estão abaixo da seção Configuração geral.)
5. Para publicar:
   a. Selecione a guia Publicar.
   b. Você será solicitado a conceder para o console do IVS acesso à sua câmera e microfone; Aceite essas permissões.
   c. Na parte inferior da guia Publicar, use as caixas suspensas para selecionar dispositivos de entrada para o microfone e a câmera.
   d. Para começar a publicar, selecione Iniciar publicação.
   e. Para ver o conteúdo publicado, volte para a guia Assinar.
   f. Para parar de publicar, vá até a guia Publicar e pressione o botão Parar de publicar na parte inferior.

Observação: a assinatura e a publicação consomem recursos, e você incorrerá em uma taxa por hora pelo tempo em que estiver conectado ao palco. Para saber mais, consulte Streaming em tempo real na página de preços do IVS.

Publicar e assinar com o SDK de Transmissão na Web do IVS

Esta seção descreve as etapas envolvidas na publicação e assinatura de um estágio usando a sua aplicação Web.

Criar um padrão em HTML

Primeiro, criaremos o padrão em HTML e importaremos a biblioteca como uma etiqueta de script:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />

  <!-- Import the SDK -->
  <script src="https://web-broadcast.live-video.net/1.40.0/amazon-ivs-web-
broadcast.js"></script>
</head>

<body>

<!-- TODO - fill in with next sections -->
<script src="./app.js"></script>

</body>
</html>
```

Aceitar entrada de tokens e adicionar botões Ingressar/Sair

Aqui, preencheremos o corpo com nossos controles de entrada. Eles recebem o token como entrada e configuram os botões Ingressar e Sair. Normalmente, as aplicações solicitarão o token da API da sua aplicação, mas, para este exemplo, você copiará e colará o token na entrada do token.

```
<h1>IVS Real-Time Streaming</h1>
<hr />
```

```
<label for="token">Token</label>
<input type="text" id="token" name="token" />
<button class="button" id="join-button">Join</button>
<button class="button" id="leave-button" style="display: none;">Leave</button>
<hr />
```

Adicionar elementos de contêiner de mídia

Esses elementos manterão a mídia para nossos participantes locais e remotos. Adicionamos uma etiqueta de script para carregar a lógica da nossa aplicação definida em `app.js`.

```
<!-- Local Participant -->
<div id="local-media"></div>

<!-- Remote Participants -->
<div id="remote-media"></div>

<!-- Load Script -->
<script src="./app.js"></script>
```

Isso completa a página HTML, e você verá o seguinte ao carregar `index.html` em um navegador:



Criar app.js

Agora definiremos o conteúdo do nosso arquivo `app.js`. Comece com a importação de todas as propriedades necessárias do SDK global:

```
const {
  Stage,
  LocalStageStream,
  SubscribeType,
  StageEvents,
  ConnectionState,
  StreamType
```

```
} = IVSBroadcastClient;
```

Criar variáveis da aplicação

Estabeleça variáveis para manter referências aos nossos elementos HTML dos botões Ingressar e Sair e armazenar o estado para a aplicação:

```
let joinButton = document.getElementById("join-button");
let leaveButton = document.getElementById("leave-button");

// Stage management
let stage;
let joining = false;
let connected = false;
let localCamera;
let localMic;
let cameraStageStream;
let micStageStream;
```

Criar joinStage 1: definir a função e validar a entrada

A função `joinStage` recebe o token de entrada, cria uma conexão com o palco e começa a publicar o vídeo e o áudio recuperados de `getUserMedia`.

Para começar, definimos a função e validamos o estado e a entrada do token. Desenvolveremos essa função nas próximas seções.

```
const joinStage = async () => {
  if (connected || joining) {
    return;
  }
  joining = true;

  const token = document.getElementById("token").value;

  if (!token) {
    window.alert("Please enter a participant token");
    joining = false;
    return;
  }

  // Fill in with the next sections
```

```
};
```

Criar joinStage 2: obter mídia para publicação

Aqui está a mídia que será publicada no palco:

```
async function getCamera() {
  // Use Max Width and Height
  return navigator.mediaDevices.getUserMedia({
    video: true,
    audio: false
  });
}

async function getMic() {
  return navigator.mediaDevices.getUserMedia({
    video: false,
    audio: true
  });
}

// Retrieve the User Media currently set on the page
localCamera = await getCamera();
localMic = await getMic();

// Create StageStreams for Audio and Video
cameraStageStream = new LocalStageStream(localCamera.getVideoTracks()[0]);
micStageStream = new LocalStageStream(localMic.getAudioTracks()[0]);
```

Criar joinStage 3: definir a estratégia do palco e criar o palco

Essa estratégia de palco corresponde ao ponto central da lógica de decisão que o SDK usa para definir o que publicar e em quais participantes se inscrever. Para obter mais informações sobre a finalidade da função, consulte Strategy.

Essa estratégia é simples. Após ingressar no palco, publique os streams que acabamos de recuperar e inscreva-se nos áudios e vídeos de todos os participantes remotos:

```
const strategy = {
  stageStreamsToPublish() {
    return [cameraStageStream, micStageStream];
  },
```

```
  shouldPublishParticipant() {
    return true;
  },
  shouldSubscribeToParticipant() {
    return SubscribeType.AUDIO_VIDEO;
  }
};

stage = new Stage(token, strategy);
```

Criar joinStage 4: lidar com eventos de palco e renderizar mídia

Os palcos emitem muitos eventos. Precisamos receber `STAGE_PARTICIPANT_STREAMS_ADDED` e `STAGE_PARTICIPANT_LEFT` para renderizar mídia e removê-la da página. Um conjunto mais completo de eventos está listado em Eventos.

Observe que criamos quatro funções auxiliares aqui para nos ajudar no gerenciamento dos elementos DOM necessários: `setupParticipant`, `teardownParticipant`, `createVideoEl` e `createContainer`.

```
stage.on(StageEvents.STAGE_CONNECTION_STATE_CHANGED, (state) => {
  connected = state === ConnectionState.CONNECTED;

  if (connected) {
    joining = false;
    joinButton.style = "display: none";
    leaveButton.style = "display: inline-block";
  }
});

stage.on(
  StageEvents.STAGE_PARTICIPANT_STREAMS_ADDED,
  (participant, streams) => {
    console.log("Participant Media Added: ", participant, streams);

    let streamsToDisplay = streams;

    if (participant.isLocal) {
      // Ensure to exclude local audio streams, otherwise echo will occur
      streamsToDisplay = streams.filter(
        (stream) => stream.streamType === StreamType.VIDEO
      );
    }
```

```
    const videoEl = setupParticipant(participant);
    streamsToDisplay.forEach((stream) =>
      videoEl.srcObject.addTrack(stream.mediaStreamTrack)
    );
  }
);

stage.on(StageEvents.STAGE_PARTICIPANT_LEFT, (participant) => {
  console.log("Participant Left: ", participant);
  teardownParticipant(participant);
});


// Helper functions for managing DOM

function setupParticipant({ isLocal, id }) {
  const groupId = isLocal ? "local-media" : "remote-media";
  const groupContainer = document.getElementById(groupId);

  const participantContainerId = isLocal ? "local" : id;
  const participantContainer = createContainer(participantContainerId);
  const videoEl = createVideoEl(participantContainerId);

  participantContainer.appendChild(videoEl);
  groupContainer.appendChild(participantContainer);

  return videoEl;
}

function teardownParticipant({ isLocal, id }) {
  const groupId = isLocal ? "local-media" : "remote-media";
  const groupContainer = document.getElementById(groupId);
  const participantContainerId = isLocal ? "local" : id;

  const participantDiv = document.getElementById(
    participantContainerId + "-container"
  );
  if (!participantDiv) {
    return;
  }
  groupContainer.removeChild(participantDiv);
}
```

```
function createVideoEl(id) {
  const videoEl = document.createElement("video");
  videoEl.id = id;
  videoEl.autoplay = true;
  videoEl.playsInline = true;
  videoEl.srcObject = new MediaStream();
  return videoEl;
}

function createContainer(id) {
  const participantContainer = document.createElement("div");
  participantContainer.classList = "participant-container";
  participantContainer.id = id + "-container";

  return participantContainer;
}
```

Criar joinStage 5: ingressar no palco

Concluiremos nossa função `joinStage` ao finalmente ingressar no palco.

```
try {
  await stage.join();
} catch (err) {
  joining = false;
  connected = false;
  console.error(err.message);
}
```

Criar leaveStage

Defina a função `leaveStage` que o botão Sair invocará.

```
const leaveStage = async () => {
  stage.leave();

  joining = false;
  connected = false;
};
```

Inicializar manipuladores de eventos de entrada

Adicionaremos uma última função ao nosso arquivo `app.js`. Essa função é invocada imediatamente quando a página é carregada e estabelece manipuladores de eventos para ingressar e sair do palco.

```
const init = async () => {
  try {
    // Prevents issues on Safari/FF so devices are not blank
    await navigator.mediaDevices.getUserMedia({ video: true, audio: true });
  } catch (e) {
    alert(
      "Problem retrieving media! Enable camera and microphone permissions."
    );
  }

  joinButton.addEventListener("click", () => {
    joinStage();
  });

  leaveButton.addEventListener("click", () => {
    leaveStage();
    joinButton.style = "display: inline-block";
    leaveButton.style = "display: none";
  });
};

init(); // call the function
```

Executar a aplicação e fornecer um token

Nesse ponto, você pode compartilhar a página da Web localmente ou com outras pessoas, abrir a página, inserir um token de participante e ingressar no Stage.

E depois?


Para obter exemplos mais detalhados envolvendo npm, React etc, consulte SDK de Transmissão do IVS: Guia do Android (streaming em tempo real).

Publicar e assinar com o SDK de Transmissão para Android do IVS

Esta seção descreve as etapas envolvidas na publicação e assinatura de um estágio usando a sua aplicação para Android.

Criar visualizações

Começamos com a criação de um layout simples para nossa aplicação usando o arquivo `activity_main.xml` criado automaticamente. O layout contém um `EditText` para adicionar um token, um `Button` Ingressar, um `TextView` para mostrar o estado do palco e um `CheckBox` para alternar a publicação.



Este é o XML por trás da visualização:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<layout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">

    <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
        android:keepScreenOn="true"
```

```
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        tools:context=".BasicActivity">

        <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
            android:id="@+id/main_controls_container"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:background="@color/cardview_dark_background"
            android:padding="12dp"
            app:layout_constraintTop_toTopOf="parent">

            <EditText
                android:id="@+id/main_token"
                android:layout_width="0dp"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:autofillHints="@null"
                android:backgroundTint="@color/white"
                android:hint="@string/token"
                android:imeOptions="actionDone"
                android:inputType="text"
                android:textColor="@color/white"
                app:layout_constraintEnd_toStartOf="@id/main_join"
                app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
                app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

            <Button
                android:id="@+id/main_join"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:backgroundTint="@color/black"
                android:text="@string/join"
                android:textAllCaps="true"
                android:textColor="@color/white"
                android:textSize="16sp"
                app:layout_constraintBottom_toBottomOf="@+id/main_token"
                app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
                app:layout_constraintStart_toEndOf="@id/main_token" />

            <TextView
                android:id="@+id/main_state"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="@string/state"
```

```
                android:textColor="@color/white"
                android:textSize="18sp"
                app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
                app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
                app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/main_token" />

            <TextView
                android:id="@+id/main_publish_text"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="@string/publish"
                android:textColor="@color/white"
                android:textSize="18sp"
                app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
                app:layout_constraintEnd_toStartOf="@id/main_publish_checkbox"
                app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/main_token" />

            <CheckBox
                android:id="@+id/main_publish_checkbox"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:buttonTint="@color/white"
                android:checked="true"
                app:layout_constraintBottom_toBottomOf="@id/main_publish_text"
                app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
                app:layout_constraintTop_toTopOf="@id/main_publish_text" />

        </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

        <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
            android:id="@+id/main_recycler_view"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="0dp"
            app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/main_controls_container"
            app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" />

    </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
<layout>
```

Nós referenciamos alguns IDs de string aqui, então criaremos nosso arquivo `strings.xml` completo agora:

```
<resources>
```

```
    <string name="app_name">BasicRealTime</string>
    <string name="join">Join</string>
    <string name="leave">Leave</string>
    <string name="token">Participant Token</string>
    <string name="publish">Publish</string>
    <string name="state">State: %1$s</string>
</resources>
```

Vincularemos essas visualizações no XML à nossa `MainActivity.kt`:


```
import android.widget.Button
import android.widget.CheckBox
import android.widget.EditText
import android.widget.TextView
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView

private lateinit var checkboxPublish: CheckBox
private lateinit var recyclerView: RecyclerView
private lateinit var buttonJoin: Button
private lateinit var textViewState: TextView
private lateinit var editTextToken: EditText


override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)

    checkboxPublish = findViewById(R.id.main_publish_checkbox)
    recyclerView = findViewById(R.id.main_recycler_view)
    buttonJoin = findViewById(R.id.main_join)
    textViewState = findViewById(R.id.main_state)
    editTextToken = findViewById(R.id.main_token)
}
```

Agora, criamos uma visualização do item para nosso `RecyclerView`. Para fazer isso, clique com o botão direito do mouse em seu diretório `res/layout` e selecione New > Layout Resource File. Nomeie esse novo arquivo como `item_stage_participant.xml`.



O layout desse item é simples. Ele contém uma visualização para renderizar o stream de vídeo de um participante e uma lista de rótulos para exibir informações sobre o participante:



Este é o XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<com.amazonaws.ivs.realtime.basicrealtime.ParticipantItem xmlns:android="http://
schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

    <FrameLayout
        android:id="@+id/participant_preview_container"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        tools:background="@android:color/darker_gray" />

    <LinearLayout
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginStart="8dp"
        android:layout_marginTop="8dp"
        android:background="#50000000"
        android:orientation="vertical"
        android:paddingLeft="4dp"
        android:paddingTop="2dp"
        android:paddingRight="4dp"
        android:paddingBottom="2dp"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent">

        <TextView
            android:id="@+id/participant_participant_id"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:textColor="@android:color/white"
            android:textSize="16sp"
            tools:text="You (Disconnected)" />

        <TextView
            android:id="@+id/participant_publishing"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:textColor="@android:color/white"
            android:textSize="16sp"
```

```
            tools:text="NOT_PUBLISHED" />

        <TextView
            android:id="@+id/participant_subscribed"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:textColor="@android:color/white"
            android:textSize="16sp"
            tools:text="NOT_SUBSCRIBED" />

        <TextView
            android:id="@+id/participant_video_muted"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:textColor="@android:color/white"
            android:textSize="16sp"
            tools:text="Video Muted: false" />

        <TextView
            android:id="@+id/participant_audio_muted"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:textColor="@android:color/white"
            android:textSize="16sp"
            tools:text="Audio Muted: false" />

        <TextView
            android:id="@+id/participant_audio_level"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:textColor="@android:color/white"
            android:textSize="16sp"
            tools:text="Audio Level: -100 dB" />

    </LinearLayout>

</com.amazonaws.ivs.realtime.basicrealtime.ParticipantItem>
```

Este arquivo XML infla uma classe que ainda não criamos, `ParticipantItem`. Como o XML inclui o namespace completo, certifique-se de atualizar esse arquivo XML com o seu namespace. Criaremos esta classe e configuraremos as visualizações posteriormente, por isso deixe em branco por enquanto.

Crie uma nova classe Kotlin, `ParticipantItem`:

```
package com.amazonaws.ivs.realtime.basicrealtime

import android.content.Context
import android.util.AttributeSet
import android.widget.FrameLayout
import android.widget.TextView
import kotlin.math.roundToInt

class ParticipantItem @JvmOverloads constructor(
    context: Context,
    attrs: AttributeSet? = null,
    defStyleAttr: Int = 0,
    defStyleRes: Int = 0,
) : FrameLayout(context, attrs, defStyleAttr, defStyleRes) {

    private lateinit var previewContainer: FrameLayout
    private lateinit var textViewParticipantId: TextView
    private lateinit var textViewPublish: TextView
    private lateinit var textViewSubscribe: TextView
    private lateinit var textViewVideoMuted: TextView
    private lateinit var textViewAudioMuted: TextView
    private lateinit var textViewAudioLevel: TextView

    override fun onFinishInflate() {
        super.onFinishInflate()
        previewContainer = findViewById(R.id.participant_preview_container)
        textViewParticipantId = findViewById(R.id.participant_participant_id)
        textViewPublish = findViewById(R.id.participant_publishing)
        textViewSubscribe = findViewById(R.id.participant_subscribed)
        textViewVideoMuted = findViewById(R.id.participant_video_muted)
        textViewAudioMuted = findViewById(R.id.participant_audio_muted)
        textViewAudioLevel = findViewById(R.id.participant_audio_level)
    }
}
```

Permissões

Para usar a câmera e o microfone, você precisa solicitar permissões por parte do usuário. Para isso, seguiremos um fluxo de permissões padrão:

```
override fun onStart() {
```

```
    super.onStart()
    requestPermission()
}

private val requestPermissionLauncher =
    registerForActivityResult(ActivityResultContracts.RequestMultiplePermissions())
 { permissions ->
        if (permissions[Manifest.permission.CAMERA] == true &&
 permissions[Manifest.permission.RECORD_AUDIO] == true) {
            viewModel.permissionGranted() // we will add this later
        }
    }

private val permissions = listOf(
    Manifest.permission.CAMERA,
    Manifest.permission.RECORD_AUDIO,
)

private fun requestPermission() {
    when {
        this.hasPermissions(permissions) -> viewModel.permissionGranted() // we will
 add this later
        else -> requestPermissionLauncher.launch(permissions.toTypedArray())
    }
}

private fun Context.hasPermissions(permissions: List<String>): Boolean {
    return permissions.all {
        ContextCompat.checkSelfPermission(this, it) ==
 PackageManager.PERMISSION_GRANTED
    }
}
```

Estado da aplicação

Nossa aplicação acompanha os participantes localmente em um `MainViewModel.kt` e o estado será comunicado de volta à `MainActivity` usando o StateFlow do Kotlin.

Crie uma nova classe Kotlin, `MainViewModel`:

```
package com.amazonaws.ivs.realtime.basicrealtime

import android.app.Application
```

```
import androidx.lifecycle.AndroidViewModel

class MainViewModel(application: Application) : AndroidViewModel(application),
 Stage.Strategy, StageRenderer {

}
```

Em `MainActivity.kt`, gerenciamos nosso modelo de visualização:

```
import androidx.activity.viewModels

private val viewModel: MainViewModel by viewModels()
```

Para usar `AndroidViewModel` e essas extensões `ViewModel` do Kotlin, será necessário adicionar o seguinte ao arquivo `build.gradle` do seu módulo:

```
implementation 'androidx.core:core-ktx:1.10.1'
implementation "androidx.activity:activity-ktx:1.7.2"
implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.6.1'
implementation 'com.google.android.material:material:1.10.0'
implementation "androidx.lifecycle:lifecycle-extensions:2.2.0"

def lifecycle_version = "2.6.1"
implementation "androidx.lifecycle:lifecycle-livedata-ktx:$lifecycle_version"
implementation "androidx.lifecycle:lifecycle-viewmodel-ktx:$lifecycle_version"
implementation 'androidx.constraintlayout:constraintlayout:2.1.4'
```

Adaptador RecyclerView

Criaremos uma subclasse `RecyclerView.Adapter` simples para acompanhar nossos participantes e atualizar nosso `RecyclerView` em relação aos eventos do palco. Porém, antes precisamos de uma classe que represente um participante. Crie uma nova classe Kotlin, `StageParticipant`:

```
package com.amazonaws.ivs.realtime.basicrealtime

import com.amazonaws.ivs.broadcast.Stage
import com.amazonaws.ivs.broadcast.StageStream

class StageParticipant(val isLocal: Boolean, var participantId: String?) {
    var publishState = Stage.PublishState.NOT_PUBLISHED
```

```
    var subscribeState = Stage.SubscribeState.NOT_SUBSCRIBED
    var streams = mutableListOf<StageStream>()

    val stableID: String
        get() {
            return if (isLocal) {
                "LocalUser"
            } else {
                requireNotNull(participantId)
            }
        }
}
```

Usaremos essa classe na classe `ParticipantAdapter` que criaremos a seguir. Começamos com a definição da classe e com a criação de uma variável para acompanhar os participantes:

```
package com.amazonaws.ivs.realtime.basicrealtime

import android.view.LayoutInflater
import android.view.ViewGroup
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView

class ParticipantAdapter : RecyclerView.Adapter<ParticipantAdapter.ViewHolder>() {

    private val participants = mutableListOf<StageParticipant>()
```

Também temos que definir nosso `RecyclerView.ViewHolder` antes de implementar o restante das substituições:

```
class ViewHolder(val participantItem: ParticipantItem) :
 RecyclerView.ViewHolder(participantItem)
```

Usando isso, podemos implementar as substituições `RecyclerView.Adapter` padrão:

```
override fun onCreateViewHolder(parent: ViewGroup, viewType: Int): ViewHolder {
    val item = LayoutInflater.from(parent.context)
        .inflate(R.layout.item_stage_participant, parent, false) as ParticipantItem
    return ViewHolder(item)
}

override fun getItemCount(): Int {
```

```
    return participants.size
}

override fun getItemId(position: Int): Long =
    participants[position]
        .stableID
        .hashCode()
        .toLong()

override fun onBindViewHolder(holder: ViewHolder, position: Int) {
    return holder.participantItem.bind(participants[position])
}

override fun onBindViewHolder(holder: ViewHolder, position: Int, payloads:
 MutableList<Any>) {
    val updates = payloads.filterIsInstance<StageParticipant>()
    if (updates.isNotEmpty()) {
        updates.forEach { holder.participantItem.bind(it) // implemented later }
    } else {
        super.onBindViewHolder(holder, position, payloads)
    }
}
```

Por fim, adicionamos novos métodos que chamaremos de nosso `MainViewModel` quando forem feitas alterações nos participantes. Esses métodos correspondem a operações CRUD padrão no adaptador.

```
fun participantJoined(participant: StageParticipant) {
    participants.add(participant)
    notifyItemInserted(participants.size - 1)
}

fun participantLeft(participantId: String) {
    val index = participants.indexOfFirst { it.participantId == participantId }
    if (index != -1) {
        participants.removeAt(index)
        notifyItemRemoved(index)
    }
}

fun participantUpdated(participantId: String?, update: (participant: StageParticipant)
 -> Unit) {
    val index = participants.indexOfFirst { it.participantId == participantId }
```

```
    if (index != -1) {
        update(participants[index])
        notifyItemChanged(index, participants[index])
    }
}
```

De volta ao `MainViewModel`, é necessário criar e manter uma referência a este adaptador:

```
internal val participantAdapter = ParticipantAdapter()
```

Estado do estágio

Também precisamos acompanhar algum estado do palco no `MainViewModel`. Definiremos essas propriedades agora:

```
private val _connectionState = MutableStateFlow(Stage.ConnectionState.DISCONNECTED)
val connectionState = _connectionState.asStateFlow()

private var publishEnabled: Boolean = false
    set(value) {
        field = value
        // Because the strategy returns the value of `checkboxPublish.isChecked`, just
 call `refreshStrategy`.
        stage?.refreshStrategy()
    }

private var deviceDiscovery: DeviceDiscovery? = null
private var stage: Stage? = null
private var streams = mutableListOf<LocalStageStream>()
```

Para ver sua própria visualização prévia antes de ingressar em um palco, criamos um participante local imediatamente:

```
init {
    deviceDiscovery = DeviceDiscovery(application)

    // Create a local participant immediately to render our camera preview and
 microphone stats
    val localParticipant = StageParticipant(true, null)
    participantAdapter.participantJoined(localParticipant)
}
```

Precisamos ter certeza de limpar esses recursos quando o nosso `ViewModel` for limpo. Substituímos on`Cleared()` imediatamente, para não esquecermos de limpar esses recursos.

```
override fun onCleared() {
    stage?.release()
    deviceDiscovery?.release()
    deviceDiscovery = null
    super.onCleared()
}
```

Agora preenchemos nossa propriedade `streams` local assim que as permissões forem concedidas, implementando o método `permissionsGranted` que chamamos anteriormente:

```
internal fun permissionGranted() {
    val deviceDiscovery = deviceDiscovery ?: return
    streams.clear()
    val devices = deviceDiscovery.listLocalDevices()
    // Camera
    devices
        .filter { it.descriptor.type == Device.Descriptor.DeviceType.CAMERA }
        .maxByOrNull { it.descriptor.position == Device.Descriptor.Position.FRONT }
        ?.let { streams.add(ImageLocalStageStream(it)) }
    // Microphone
    devices
        .filter { it.descriptor.type == Device.Descriptor.DeviceType.MICROPHONE }
        .maxByOrNull { it.descriptor.isDefault }
        ?.let { streams.add(AudioLocalStageStream(it)) }

    stage?.refreshStrategy()

    // Update our local participant with these new streams
    participantAdapter.participantUpdated(null) {
        it.streams.clear()
        it.streams.addAll(streams)
    }
}
```

Implementação do SDK do palco

Existem três conceitos principais que fundamentam a funcionalidade em tempo real: palco, estratégia e renderizador. O objetivo do projeto é minimizar a quantidade de lógica do lado do cliente que é necessária para desenvolver um produto funcional.

Stage.Strategy

Nossa implementação de `Stage.Strategy` é simples:

```
override fun stageStreamsToPublishForParticipant(
    stage: Stage,
    participantInfo: ParticipantInfo
): MutableList<LocalStageStream> {
    // Return the camera and microphone to be published.
    // This is only called if `shouldPublishFromParticipant` returns true.
    return streams
}

override fun shouldPublishFromParticipant(stage: Stage, participantInfo:
 ParticipantInfo): Boolean {
    return publishEnabled
}

override fun shouldSubscribeToParticipant(stage: Stage, participantInfo:
 ParticipantInfo): Stage.SubscribeType {
    // Subscribe to both audio and video for all publishing participants.
    return Stage.SubscribeType.AUDIO_VIDEO
}
```

Para resumir, publicamos com base em nosso estado `publishEnabled` interno e, se publicarmos, usaremos os streams que coletamos anteriormente. Por fim, para esta amostra, sempre nos inscrevemos em outros participantes, recebendo seus áudios e vídeos.

StageRenderer

A implementação de `StageRenderer` também é bastante simples, embora, devido ao número de funções, contenha um pouco mais de código. A abordagem geral neste renderizador é atualizar nosso `ParticipantAdapter` quando o SDK nos notifica sobre uma alteração em um participante. Existem certos cenários nos quais lidamos com os participantes locais de maneira diferente, pois decidimos gerenciá-los nós mesmos para que eles possam ver a visualização prévia da câmera antes de ingressar.

```
override fun onError(exception: BroadcastException) {
    Toast.makeText(getApplication(), "onError ${exception.localizedMessage}",
 Toast.LENGTH_LONG).show()
    Log.e("BasicRealTime", "onError $exception")
}
```

```
override fun onConnectionStateChanged(
    stage: Stage,
    connectionState: Stage.ConnectionState,
    exception: BroadcastException?
) {
    _connectionState.value = connectionState
}

override fun onParticipantJoined(stage: Stage, participantInfo: ParticipantInfo) {
    if (participantInfo.isLocal) {
        // If this is the local participant joining the stage, update the participant
 with a null ID because we
        // manually added that participant when setting up our preview
        participantAdapter.participantUpdated(null) {
            it.participantId = participantInfo.participantId
        }
    } else {
        // If they are not local, add them normally
        participantAdapter.participantJoined(
            StageParticipant(
                participantInfo.isLocal,
                participantInfo.participantId
            )
        )
    }
}

override fun onParticipantLeft(stage: Stage, participantInfo: ParticipantInfo) {
    if (participantInfo.isLocal) {
        // If this is the local participant leaving the stage, update the ID but keep
 it around because
        // we want to keep the camera preview active
        participantAdapter.participantUpdated(participantInfo.participantId) {
            it.participantId = null
        }
    } else {
        // If they are not local, have them leave normally
        participantAdapter.participantLeft(participantInfo.participantId)
    }
}

override fun onParticipantPublishStateChanged(
    stage: Stage,
```

```
    participantInfo: ParticipantInfo,
    publishState: Stage.PublishState
) {
    // Update the publishing state of this participant
    participantAdapter.participantUpdated(participantInfo.participantId) {
        it.publishState = publishState
    }
}

override fun onParticipantSubscribeStateChanged(
    stage: Stage,
    participantInfo: ParticipantInfo,
    subscribeState: Stage.SubscribeState
) {
    // Update the subscribe state of this participant
    participantAdapter.participantUpdated(participantInfo.participantId) {
        it.subscribeState = subscribeState
    }
}

override fun onStreamsAdded(stage: Stage, participantInfo: ParticipantInfo, streams:
 MutableList<StageStream>) {
    // We don't want to take any action for the local participant because we track
 those streams locally
    if (participantInfo.isLocal) {
        return
    }
    // For remote participants, add these new streams to that participant's streams
 array.
    participantAdapter.participantUpdated(participantInfo.participantId) {
        it.streams.addAll(streams)
    }
}

override fun onStreamsRemoved(stage: Stage, participantInfo: ParticipantInfo, streams:
 MutableList<StageStream>) {
    // We don't want to take any action for the local participant because we track
 those streams locally
    if (participantInfo.isLocal) {
        return
    }
    // For remote participants, remove these streams from that participant's streams
 array.
    participantAdapter.participantUpdated(participantInfo.participantId) {
```

```
        it.streams.removeAll(streams)
    }
}

override fun onStreamsMutedChanged(
    stage: Stage,
    participantInfo: ParticipantInfo,
    streams: MutableList<StageStream>
) {
    // We don't want to take any action for the local participant because we track
 those streams locally
    if (participantInfo.isLocal) {
        return
    }
    // For remote participants, notify the adapter that the participant has been
 updated. There is no need to modify
    // the `streams` property on the `StageParticipant` because it is the same
 `StageStream` instance. Just
    // query the `isMuted` property again.
    participantAdapter.participantUpdated(participantInfo.participantId) {}
}
```

Implementação de um RecyclerView personalizado com o LayoutManager

A organização de diferentes números de participantes pode ser complexa. Você deseja que eles ocupem todo o quadro da visualização primária, mas não quer lidar com a configuração de cada participante independentemente. Para facilitar isso, abordaremos a implementação de um `RecyclerView.LayoutManager`.

Crie outra nova classe, `StageLayoutManager`, que deve abranger o `GridLayoutManager`. Essa classe foi projetada para calcular o layout de cada participante com base no número de participantes em um layout de linha/coluna com base no fluxo. Cada linha tem a mesma altura que as outras, mas as colunas podem ter larguras diferentes por linha. Consulte o comentário do código acima da variável `layouts` para obter uma descrição de como personalizar esse comportamento.

```
package com.amazonaws.ivs.realtime.basicrealtime

import android.content.Context
import androidx.recyclerview.widget.GridLayoutManager
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView

class StageLayoutManager(context: Context?) : GridLayoutManager(context, 6) {
```

```
   companion object {
       /**
        * This 2D array contains the description of how the grid of participants
should be rendered
        * The index of the 1st dimension is the number of participants needed to
active that configuration
        * Meaning if there is 1 participant, index 0 will be used. If there are 5
participants, index 4 will be used.
        *
        * The 2nd dimension is a description of the layout. The length of the array is
the number of rows that
        * will exist, and then each number within that array is the number of columns
in each row.
        *
        * See the code comments next to each index for concrete examples.
        *
        * This can be customized to fit any layout configuration needed.
        */
       val layouts: List<List<Int>> = listOf(
           // 1 participant
           listOf(1), // 1 row, full width
           // 2 participants
           listOf(1, 1), // 2 rows, all columns are full width
           // 3 participants
           listOf(1, 2), // 2 rows, first row's column is full width then 2nd row's
columns are 1/2 width
           // 4 participants
           listOf(2, 2), // 2 rows, all columns are 1/2 width
           // 5 participants
           listOf(1, 2, 2), // 3 rows, first row's column is full width, 2nd and 3rd
row's columns are 1/2 width
           // 6 participants
           listOf(2, 2, 2), // 3 rows, all column are 1/2 width
           // 7 participants
           listOf(2, 2, 3), // 3 rows, 1st and 2nd row's columns are 1/2 width, 3rd
row's columns are 1/3rd width
           // 8 participants
           listOf(2, 3, 3),
           // 9 participants
           listOf(3, 3, 3),
           // 10 participants
           listOf(2, 3, 2, 3),
           // 11 participants
```

```
            listOf(2, 3, 3, 3),
            // 12 participants
            listOf(3, 3, 3, 3),
        )
    }

    init {
        spanSizeLookup = object : SpanSizeLookup() {
            override fun getSpanSize(position: Int): Int {
                if (itemCount <= 0) {
                    return 1
                }
                // Calculate the row we're in
                val config = layouts[itemCount - 1]
                var row = 0
                var curPosition = position
                while (curPosition - config[row] >= 0) {
                    curPosition -= config[row]
                    row++
                }
                // spanCount == max spans, config[row] = number of columns we want
                // So spanCount / config[row] would be something like 6 / 3 if we want
3 columns.
                // So this will take up 2 spans, with a max of 6 is 1/3rd of the view.
                return spanCount / config[row]
            }
        }
    }

    override fun onLayoutChildren(recycler: RecyclerView.Recycler?, state:
RecyclerView.State?) {
        if (itemCount <= 0 || state?.isPreLayout == true) return

        val parentHeight = height
        val itemHeight = parentHeight / layouts[itemCount - 1].size // height divided
by number of rows.

        // Set the height of each view based on how many rows exist for the current
participant count.
        for (i in 0 until childCount) {
            val child = getChildAt(i) ?: continue
            val layoutParams = child.layoutParams as RecyclerView.LayoutParams
            if (layoutParams.height != itemHeight) {
                layoutParams.height = itemHeight
```

```
                child.layoutParams = layoutParams
            }
        }
        // After we set the height for all our views, call super.
        // This works because our RecyclerView can not scroll and all views are always
 visible with stable IDs.
        super.onLayoutChildren(recycler, state)
    }

    override fun canScrollVertically(): Boolean = false
    override fun canScrollHorizontally(): Boolean = false
}
```

De volta a `MainActivity.kt`, é necessário definir o adaptador e o gerenciador de layout para o nosso `RecyclerView`:

```
// In onCreate after setting recyclerView.
recyclerView.layoutManager = StageLayoutManager(this)
recyclerView.adapter = viewModel.participantAdapter
```

Conexão de ações da interface do usuário

Estamos quase finalizando, existem apenas algumas ações da interface do usuário que precisamos conectar.

Primeiro, faremos com que nossa `MainActivity` observe as alterações de `StateFlow` do `MainViewModel`:

```
// At the end of your onCreate method
lifecycleScope.launch {
    repeatOnLifecycle(Lifecycle.State.CREATED) {
        viewModel.connectionState.collect { state ->
            buttonJoin.setText(if (state == ConnectionState.DISCONNECTED) R.string.join
 else R.string.leave)
            textViewState.text = getString(R.string.state, state.name)
        }
    }
}
```

Em seguida, adicionamos receptores ao nosso botão Ingressar e à caixa de seleção Publicar:

```
buttonJoin.setOnClickListener {
```

```
    viewModel.joinStage(editTextToken.text.toString())
}
checkboxPublish.setOnCheckedChangeListener { _, isChecked ->
    viewModel.setPublishEnabled(isChecked)
}
```

Ambas as funcionalidades de chamada acima estão em nosso `MainViewModel`, que implementamos agora:

```
internal fun joinStage(token: String) {
    if (_connectionState.value != Stage.ConnectionState.DISCONNECTED) {
        // If we're already connected to a stage, leave it.
        stage?.leave()
    } else {
        if (token.isEmpty()) {
            Toast.makeText(getApplication(), "Empty Token", Toast.LENGTH_SHORT).show()
            return
        }
        try {
            // Destroy the old stage first before creating a new one.
            stage?.release()
            val stage = Stage(getApplication(), token, this)
            stage.addRenderer(this)
            stage.join()
            this.stage = stage
        } catch (e: BroadcastException) {
            Toast.makeText(getApplication(), "Failed to join stage
 ${e.localizedMessage}", Toast.LENGTH_LONG).show()
            e.printStackTrace()
        }
    }
}

internal fun setPublishEnabled(enabled: Boolean) {
    publishEnabled = enabled
}
```

Renderização dos participantes

Por fim, precisamos renderizar os dados que recebemos do SDK no item do participante que criamos anteriormente. Já temos a lógica do `RecyclerView` finalizada, então só precisamos implementar a API `bind` em `ParticipantItem`.

Começaremos com a adição da função vazia e, em seguida, abordaremos ela detalhadamente:

```
fun bind(participant: StageParticipant) {

}
```

Primeiro, trataremos do estado fácil, do ID do participante, do estado de publicação e do estado de inscrição. Para esses, apenas atualizamos nosso `TextViews` diretamente:

```
val participantId = if (participant.isLocal) {
    "You (${participant.participantId ?: "Disconnected"})"
} else {
    participant.participantId
}
textViewParticipantId.text = participantId
textViewPublish.text = participant.publishState.name
textViewSubscribe.text = participant.subscribeState.name
```

Em seguida, atualizaremos os estados de áudio e vídeo silenciados. Para obter o estado silenciado, precisamos encontrar o `ImageDevice` e o `AudioDevice` na matriz de streams. Para otimizar a performance, lembramos os últimos IDs de dispositivo anexados.

```
// This belongs outside the `bind` API.
private var imageDeviceUrn: String? = null
private var audioDeviceUrn: String? = null

// This belongs inside the `bind` API.
val newImageStream = participant
    .streams
    .firstOrNull { it.device is ImageDevice }
textViewVideoMuted.text = if (newImageStream != null) {
    if (newImageStream.muted) "Video muted" else "Video not muted"
} else {
    "No video stream"
}

val newAudioStream = participant
    .streams
    .firstOrNull { it.device is AudioDevice }
textViewAudioMuted.text = if (newAudioStream != null) {
    if (newAudioStream.muted) "Audio muted" else "Audio not muted"
} else {
```

```
    "No audio stream"
}
```

Por fim, desejamos renderizar uma visualização prévia para `imageDevice`:

```
if (newImageStream?.device?.descriptor?.urn != imageDeviceUrn) {
    // If the device has changed, remove all subviews from the preview container
    previewContainer.removeAllViews()
    (newImageStream?.device as? ImageDevice)?.let {
        val preview = it.getPreviewView(BroadcastConfiguration.AspectMode.FIT)
        previewContainer.addView(preview)
        preview.layoutParams = FrameLayout.LayoutParams(
            FrameLayout.LayoutParams.MATCH_PARENT,
            FrameLayout.LayoutParams.MATCH_PARENT
        )
    }
}
imageDeviceUrn = newImageStream?.device?.descriptor?.urn
```

Além disso, exibimos estatísticas de áudio do `audioDevice`:

```
if (newAudioStream?.device?.descriptor?.urn != audioDeviceUrn) {
    (newAudioStream?.device as? AudioDevice)?.let {
        it.setStatsCallback { _, rms ->
            textViewAudioLevel.text = "Audio Level: ${rms.roundToInt()} dB"
        }
    }
}
audioDeviceUrn = newAudioStream?.device?.descriptor?.urn
```

Publicar e assinar com o SDK de Transmissão para iOS do IVS

Esta seção descreve as etapas envolvidas na publicação e assinatura de um estágio usando a sua aplicação para iOS.

Criar visualizações


Começamos usando o arquivo `ViewController.swift` criado automaticamente para importar `AmazonIVSBroadcast` e, em seguida, adicionamos alguns `@IBOutlets` para vincular:

```
import AmazonIVSBroadcast
```


```
class ViewController: UIViewController {

    @IBOutlet private var textFieldToken: UITextField!
    @IBOutlet private var buttonJoin: UIButton!
    @IBOutlet private var labelState: UILabel!
    @IBOutlet private var switchPublish: UISwitch!
    @IBOutlet private var collectionViewParticipants: UICollectionView!
```


Agora, criamos essas visualizações e as vinculamos no `Main.storyboard`. Esta é a estrutura de visualização que usaremos:




Para a configuração do AutoLayout, precisamos personalizar três visualizações. A primeira visualização corresponde a Collection View Participants (uma `UICollectionView`). Vincule Leading, Trailing e Bottom à Safe Area. Também vincule Top ao Controls Container.




A segunda visualização corresponde ao Controls Container. Vincule Leading, Trailing e Top à Safe Area:



A terceira e última visualização corresponde a Vertical Stack View. Vincule Top, Leading, Trailing e Bottom à Superview. Para estilizar, defina o espaçamento para 8, em vez de 0.




A UIStackViews lidará com o layout das visualizações restantes. Para todas as três UIStackViews, use Fill como Alignment e Distribution.




Por fim, vincularemos essas visualizações ao nosso `ViewController`. Depois da etapa acima, mapeie as seguintes visualizações:

- Text Field Join é vinculado a `textFieldToken`.
- Button Join é vinculado a `buttonJoin`.
- Label State é vinculado a `labelState`.
- Switch Publish é vinculada a `switchPublish`.
- Collection View Participants é vinculada a `collectionViewParticipants`.

Aproveite também para definir a `dataSource` do item Collection View Participants para o `ViewController` proprietário:



Agora, criaremos a subclasse `UICollectionViewCell` na qual renderizaremos os participantes. Comece com a criação de um novo arquivo Cocoa Touch Class:




Nomeie-o como `ParticipantUICollectionViewCell` e torne-o uma subclasse de `UICollectionViewCell` no Swift. Começamos no arquivo Swift novamente, criando nosso `@IBOutlets` para vincular:

```
import AmazonIVSBroadcast


class ParticipantCollectionViewCell: UICollectionViewCell {

    @IBOutlet private var viewPreviewContainer: UIView!
    @IBOutlet private var labelParticipantId: UILabel!
    @IBOutlet private var labelSubscribeState: UILabel!
    @IBOutlet private var labelPublishState: UILabel!
    @IBOutlet private var labelVideoMuted: UILabel!
    @IBOutlet private var labelAudioMuted: UILabel!
    @IBOutlet private var labelAudioVolume: UILabel!
```


No arquivo XIB associado, crie esta hierarquia de visualização:




Para o AutoLayout, modificaremos as três visualizações novamente. A primeira visualização corresponde a View Preview Container. Defina Trailing, Leading, Top e Bottom para a Participant Collection View Cell.



A segunda visualização corresponde a View. Defina Leading e Top para a Participant Collection View Cell e altere o valor para 4.



A terceira visualização corresponde a Stack View. Defina Trailing, Leading, Top e Bottom para Superview e altere o valor para 4.



Permissões e temporizador de ociosidade

Retornando ao nosso `ViewController`, desabilitaremos o temporizador de ociosidade do sistema para evitar que o dispositivo entre em hibernação enquanto nossa aplicação estiver sendo utilizada:

```
override func viewDidAppear(_ animated: Bool) {
    super.viewDidAppear(animated)
    // Prevent the screen from turning off during a call.
    UIApplication.shared.isIdleTimerDisabled = true
}

override func viewDidDisappear(_ animated: Bool) {
    super.viewDidDisappear(animated)
    UIApplication.shared.isIdleTimerDisabled = false
}
```

Em seguida, solicitamos permissões de câmera e de microfone por parte do sistema:

```
private func checkPermissions() {
    checkOrGetPermission(for: .video) { [weak self] granted in
```

```
        guard granted else {
            print("Video permission denied")
            return
        }
        self?.checkOrGetPermission(for: .audio) { [weak self] granted in
            guard granted else {
                print("Audio permission denied")
                return
            }
            self?.setupLocalUser() // we will cover this later
        }
    }
}

private func checkOrGetPermission(for mediaType: AVMediaType, _ result: @escaping
 (Bool) -> Void) {
    func mainThreadResult(_ success: Bool) {
        DispatchQueue.main.async {
            result(success)
        }
    }
    switch AVCaptureDevice.authorizationStatus(for: mediaType) {
    case .authorized: mainThreadResult(true)
    case .notDetermined:
        AVCaptureDevice.requestAccess(for: mediaType) { granted in
            mainThreadResult(granted)
        }
    case .denied, .restricted: mainThreadResult(false)
    @unknown default: mainThreadResult(false)
    }
}
```

Estado da aplicação

Precisamos configurar nosso `collectionViewParticipants` com o arquivo de layout que criamos anteriormente:

```
override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    // We render everything to exactly the frame, so don't allow scrolling.
    collectionViewParticipants.isScrollEnabled = false
    collectionViewParticipants.register(UINib(nibName: "ParticipantCollectionViewCell",
 bundle: .main), forCellWithReuseIdentifier: "ParticipantCollectionViewCell")
```

```
}
```

Para representar cada participante, criamos uma estrutura simples chamada `StageParticipant`. Isso pode ser incluso no arquivo `ViewController.swift` ou um novo arquivo pode ser criado.

```
import Foundation
import AmazonIVSBroadcast

struct StageParticipant {
    let isLocal: Bool
    var participantId: String?
    var publishState: IVSParticipantPublishState = .notPublished
    var subscribeState: IVSParticipantSubscribeState = .notSubscribed
    var streams: [IVSStageStream] = []

    init(isLocal: Bool, participantId: String?) {
        self.isLocal = isLocal
        self.participantId = participantId
    }
}
```

Para acompanhar esses participantes, mantemos uma variedade deles como propriedade privada em nosso `ViewController`:

```
private var participants = [StageParticipant]()
```

Essa propriedade será usada para potencializar nosso `UICollectionViewDataSource` que foi vinculado do roteiro visual anteriormente:

```
extension ViewController: UICollectionViewDataSource {

    func collectionView(_ collectionView: UICollectionView, numberOfItemsInSection
 section: Int) -> Int {
        return participants.count
    }

    func collectionView(_ collectionView: UICollectionView, cellForItemAt indexPath:
 IndexPath) -> UICollectionViewCell {
        if let cell = collectionView.dequeueReusableCell(withReuseIdentifier:
 "ParticipantCollectionViewCell", for: indexPath) as? ParticipantCollectionViewCell {
            cell.set(participant: participants[indexPath.row])
```

```
            return cell
        } else {
            fatalError("Couldn't load custom cell type
 'ParticipantCollectionViewCell'")
        }
    }

}
```

Para ver sua própria visualização prévia antes de ingressar em um palco, criamos um participante local imediatamente:

```
override func viewDidLoad() {
    /* existing UICollectionView code */
    participants.append(StageParticipant(isLocal: true, participantId: nil))
}
```

Isso resulta na renderização de uma célula de participante imediatamente após a execução da aplicação, representando o participante local.

Os usuários querem ver a si mesmos antes de ingressar em um palco, por isso, em seguida, implementamos o método `setupLocalUser()` que foi chamado pelo código de gerenciamento de permissões anteriormente. Armazenamos a referência da câmera e do microfone como objetos `IVSLocalStageStream`.

```
private var streams = [IVSLocalStageStream]()
private let deviceDiscovery = IVSDeviceDiscovery()

private func setupLocalUser() {
    // Gather our camera and microphone once permissions have been granted
    let devices = deviceDiscovery.listLocalDevices()
    streams.removeAll()
    if let camera = devices.compactMap({ $0 as? IVSCamera }).first {
        streams.append(IVSLocalStageStream(device: camera))
        // Use a front camera if available.
        if let frontSource = camera.listAvailableInputSources().first(where:
 { $0.position == .front }) {
            camera.setPreferredInputSource(frontSource)
        }
    }
    if let mic = devices.compactMap({ $0 as? IVSMicrophone }).first {
        streams.append(IVSLocalStageStream(device: mic))
```

```
    }
    participants[0].streams = streams
    participantsChanged(index: 0, changeType: .updated)
}
```

Aqui encontramos a câmera e o microfone do dispositivo por meio do SDK e os armazenamos em nosso objeto `streams` local e, em seguida, atribuímos a matriz de `streams` do primeiro participante (o participante local que criamos anteriormente) aos nossos `streams`. Por fim, chamamos `participantsChanged` com um `index` de 0 e `changeType` de `updated`. Essa função é uma função auxiliar para atualizar nosso `UICollectionView` com animações bonitas. Ela será algo assim:

```
private func participantsChanged(index: Int, changeType: ChangeType) {
    switch changeType {
    case .joined:
        collectionViewParticipants?.insertItems(at: [IndexPath(item: index, section:
 0)])
    case .updated:
        // Instead of doing reloadItems, just grab the cell and update it ourselves. It
 saves a create/destroy of a cell
        // and more importantly fixes some UI flicker. We disable scrolling so the
 index path per cell
        // never changes.
        if let cell = collectionViewParticipants?.cellForItem(at: IndexPath(item:
 index, section: 0)) as? ParticipantCollectionViewCell {
            cell.set(participant: participants[index])
        }
    case .left:
        collectionViewParticipants?.deleteItems(at: [IndexPath(item: index, section:
 0)])
    }
}
```

Não se preocupe com `cell.set` ainda; abordaremos isso mais tarde, mas é aí que renderizaremos o conteúdo da célula com base no participante.

O `ChangeType` é uma enumeração simples:

```
enum ChangeType {
    case joined, updated, left
}
```

Por fim, desejamos acompanhar se o palco está conectado. Usamos um simples `bool` para acompanhar isso, que atualizará automaticamente nossa interface do usuário quando ela for atualizada.

```
private var connectingOrConnected = false {
    didSet {
        buttonJoin.setTitle(connectingOrConnected ? "Leave" : "Join", for: .normal)
        buttonJoin.tintColor = connectingOrConnected ? .systemRed : .systemBlue
    }
}
```

Implementar o SDK do palco

Existem três conceitos principais que fundamentam a funcionalidade em tempo real: palco, estratégia e renderizador. O objetivo do projeto é minimizar a quantidade de lógica do lado do cliente que é necessária para desenvolver um produto funcional.

IVSStageStrategy

Nossa implementação de `IVSStageStrategy` é simples:

```
extension ViewController: IVSStageStrategy {
    func stage(_ stage: IVSStage, streamsToPublishForParticipant participant:
 IVSParticipantInfo) -> [IVSLocalStageStream] {
        // Return the camera and microphone to be published.
        // This is only called if `shouldPublishParticipant` returns true.
        return streams
    }

    func stage(_ stage: IVSStage, shouldPublishParticipant participant:
 IVSParticipantInfo) -> Bool {
        // Our publish status is based directly on the UISwitch view
        return switchPublish.isOn
    }

    func stage(_ stage: IVSStage, shouldSubscribeToParticipant participant:
 IVSParticipantInfo) -> IVSStageSubscribeType {
        // Subscribe to both audio and video for all publishing participants.
        return .audioVideo
    }
}
```

Para resumir, realizaremos publicações somente se o botão de publicação estiver na posição “ligado” e, se publicarmos, usaremos os streams que coletamos anteriormente. Por fim, para esta amostra, sempre nos inscrevemos em outros participantes, recebendo seus áudios e vídeos.

IVSStageRenderer

A implementação de `IVSStageRenderer` também é bastante simples, embora, devido ao número de funções, contenha um pouco mais de código. A abordagem geral neste renderizador é atualizar nossa matriz de `participants` quando o SDK nos notifica sobre uma alteração em um participante. Existem certos cenários nos quais lidamos com os participantes locais de maneira diferente, pois decidimos gerenciá-los nós mesmos para que eles possam ver a visualização prévia da câmera antes de ingressar.

```
extension ViewController: IVSStageRenderer {

    func stage(_ stage: IVSStage, didChange connectionState: IVSStageConnectionState,
 withError error: Error?) {
        labelState.text = connectionState.text
        connectingOrConnected = connectionState != .disconnected
    }

    func stage(_ stage: IVSStage, participantDidJoin participant: IVSParticipantInfo) {
        if participant.isLocal {
            // If this is the local participant joining the Stage, update the first
 participant in our array because we
            // manually added that participant when setting up our preview
            participants[0].participantId = participant.participantId
            participantsChanged(index: 0, changeType: .updated)
        } else {
            // If they are not local, add them to the array as a newly joined
 participant.
            participants.append(StageParticipant(isLocal: false, participantId:
 participant.participantId))
            participantsChanged(index: (participants.count - 1), changeType: .joined)
        }
    }

    func stage(_ stage: IVSStage, participantDidLeave participant: IVSParticipantInfo)
 {
        if participant.isLocal {
            // If this is the local participant leaving the Stage, update the first
 participant in our array because
```

```
            // we want to keep the camera preview active
            participants[0].participantId = nil
            participantsChanged(index: 0, changeType: .updated)
        } else {
            // If they are not local, find their index and remove them from the array.
            if let index = participants.firstIndex(where: { $0.participantId ==
participant.participantId }) {
                participants.remove(at: index)
                participantsChanged(index: index, changeType: .left)
            }
        }
    }

    func stage(_ stage: IVSStage, participant: IVSParticipantInfo, didChange
publishState: IVSParticipantPublishState) {
        // Update the publishing state of this participant
        mutatingParticipant(participant.participantId) { data in
            data.publishState = publishState
        }
    }

    func stage(_ stage: IVSStage, participant: IVSParticipantInfo, didChange
subscribeState: IVSParticipantSubscribeState) {
        // Update the subscribe state of this participant
        mutatingParticipant(participant.participantId) { data in
            data.subscribeState = subscribeState
        }
    }

    func stage(_ stage: IVSStage, participant: IVSParticipantInfo,
didChangeMutedStreams streams: [IVSStageStream]) {
        // We don't want to take any action for the local participant because we track
those streams locally
        if participant.isLocal { return }
        // For remote participants, notify the UICollectionView that they have updated.
There is no need to modify
        // the `streams` property on the `StageParticipant` because it is the same
`IVSStageStream` instance. Just
        // query the `isMuted` property again.
        if let index = participants.firstIndex(where: { $0.participantId ==
participant.participantId }) {
            participantsChanged(index: index, changeType: .updated)
        }
    }
```

```
   func stage(_ stage: IVSStage, participant: IVSParticipantInfo, didAdd streams:
[IVSStageStream]) {
       // We don't want to take any action for the local participant because we track
those streams locally
       if participant.isLocal { return }
       // For remote participants, add these new streams to that participant's streams
array.
       mutatingParticipant(participant.participantId) { data in
           data.streams.append(contentsOf: streams)
       }
   }

   func stage(_ stage: IVSStage, participant: IVSParticipantInfo, didRemove streams:
[IVSStageStream]) {
       // We don't want to take any action for the local participant because we track
those streams locally
       if participant.isLocal { return }
       // For remote participants, remove these streams from that participant's
streams array.
       mutatingParticipant(participant.participantId) { data in
           let oldUrns = streams.map { $0.device.descriptor().urn }
           data.streams.removeAll(where: { stream in
               return oldUrns.contains(stream.device.descriptor().urn)
           })
       }
   }

   // A helper function to find a participant by its ID, mutate that participant, and
then update the UICollectionView accordingly.
   private func mutatingParticipant(_ participantId: String?, modifier: (inout
StageParticipant) -> Void) {
       guard let index = participants.firstIndex(where: { $0.participantId ==
participantId }) else {
           fatalError("Something is out of sync, investigate if this was a sample app
or SDK issue.")
       }

       var participant = participants[index]
       modifier(&participant)
       participants[index] = participant
       participantsChanged(index: index, changeType: .updated)
   }
```

```
}
```

Este código usa uma extensão para converter o estado da conexão em um texto amigável:

```
extension IVSStageConnectionState {
    var text: String {
        switch self {
        case .disconnected: return "Disconnected"
        case .connecting: return "Connecting"
        case .connected: return "Connected"
        @unknown default: fatalError()
        }
    }
}
```

Implementação de um UICollectionViewLayout personalizado

A organização de diferentes números de participantes pode ser complexa. Você deseja que eles ocupem todo o quadro da visualização primária, mas não quer lidar com a configuração de cada participante independentemente. Para facilitar isso, abordaremos a implementação de um `UICollectionViewLayout`.

Crie outro novo arquivo, `ParticipantCollectionViewLayout.swift`, que deve abranger o `UICollectionViewLayout`. Essa classe usará outra classe chamada `StageLayoutCalculator`, que abordaremos em breve. A classe recebe os valores de quadros calculados para cada participante e, em seguida, gera os objetos `UICollectionViewLayoutAttributes` necessários.

```
import Foundation
import UIKit

/**
 Code modified from https://developer.apple.com/documentation/uikit/views_and_controls/
collection_views/layouts/customizing_collection_view_layouts?language=objc
 */
class ParticipantCollectionViewLayout: UICollectionViewLayout {

    private let layoutCalculator = StageLayoutCalculator()

    private var contentBounds = CGRect.zero
    private var cachedAttributes = [UICollectionViewLayoutAttributes]()
```

```
    override func prepare() {
        super.prepare()

        guard let collectionView = collectionView else { return }

        cachedAttributes.removeAll()
        contentBounds = CGRect(origin: .zero, size: collectionView.bounds.size)

        layoutCalculator.calculateFrames(participantCount:
collectionView.numberOfItems(inSection: 0),
                                         width: collectionView.bounds.size.width,
                                         height: collectionView.bounds.size.height,
                                         padding: 4)
        .enumerated()
        .forEach { (index, frame) in
            let attributes = UICollectionViewLayoutAttributes(forCellWith:
IndexPath(item: index, section: 0))
            attributes.frame = frame
            cachedAttributes.append(attributes)
            contentBounds = contentBounds.union(frame)
        }
    }

    override var collectionViewContentSize: CGSize {
        return contentBounds.size
    }

    override func shouldInvalidateLayout(forBoundsChange newBounds: CGRect) -> Bool {
        guard let collectionView = collectionView else { return false }
        return !newBounds.size.equalTo(collectionView.bounds.size)
    }

    override func layoutAttributesForItem(at indexPath: IndexPath) ->
UICollectionViewLayoutAttributes? {
        return cachedAttributes[indexPath.item]
    }

    override func layoutAttributesForElements(in rect: CGRect) ->
[UICollectionViewLayoutAttributes]? {
        var attributesArray = [UICollectionViewLayoutAttributes]()

        // Find any cell that sits within the query rect.
        guard let lastIndex = cachedAttributes.indices.last, let firstMatchIndex =
binSearch(rect, start: 0, end: lastIndex) else {
```

```
            return attributesArray
        }

        // Starting from the match, loop up and down through the array until all the
 attributes
        // have been added within the query rect.
        for attributes in cachedAttributes[..<firstMatchIndex].reversed() {
            guard attributes.frame.maxY >= rect.minY else { break }
            attributesArray.append(attributes)
        }

        for attributes in cachedAttributes[firstMatchIndex...] {
            guard attributes.frame.minY <= rect.maxY else { break }
            attributesArray.append(attributes)
        }

        return attributesArray
    }

    // Perform a binary search on the cached attributes array.
    func binSearch(_ rect: CGRect, start: Int, end: Int) -> Int? {
        if end < start { return nil }

        let mid = (start + end) / 2
        let attr = cachedAttributes[mid]

        if attr.frame.intersects(rect) {
            return mid
        } else {
            if attr.frame.maxY < rect.minY {
                return binSearch(rect, start: (mid + 1), end: end)
            } else {
                return binSearch(rect, start: start, end: (mid - 1))
            }
        }
    }
}
```

A classe mais importante é a `StageLayoutCalculator.swift`. Ela foi projetada para calcular os quadros de cada participante com base no número de participantes em um layout de linha/coluna baseado em fluxo. Cada linha tem a mesma altura que as outras, mas as colunas podem ter larguras diferentes por linha. Consulte o comentário do código acima da variável `layouts` para obter uma descrição de como personalizar esse comportamento.

```
import Foundation
import UIKit

class StageLayoutCalculator {

    /// This 2D array contains the description of how the grid of participants should
 be rendered
    /// The index of the 1st dimension is the number of participants needed to active
 that configuration
    /// Meaning if there is 1 participant, index 0 will be used. If there are 5
 participants, index 4 will be used.
    ///
    /// The 2nd dimension is a description of the layout. The length of the array is
 the number of rows that
    /// will exist, and then each number within that array is the number of columns in
 each row.
    ///
    /// See the code comments next to each index for concrete examples.
    ///
    /// This can be customized to fit any layout configuration needed.
    private let layouts: [[Int]] = [
        // 1 participant
        [ 1 ], // 1 row, full width
        // 2 participants
        [ 1, 1 ], // 2 rows, all columns are full width
        // 3 participants
        [ 1, 2 ], // 2 rows, first row's column is full width then 2nd row's columns
 are 1/2 width
        // 4 participants
        [ 2, 2 ], // 2 rows, all columns are 1/2 width
        // 5 participants
        [ 1, 2, 2 ], // 3 rows, first row's column is full width, 2nd and 3rd row's
 columns are 1/2 width
        // 6 participants
        [ 2, 2, 2 ], // 3 rows, all column are 1/2 width
        // 7 participants
        [ 2, 2, 3 ], // 3 rows, 1st and 2nd row's columns are 1/2 width, 3rd row's
 columns are 1/3rd width
        // 8 participants
        [ 2, 3, 3 ],
        // 9 participants
        [ 3, 3, 3 ],
        // 10 participants
```

```
        [ 2, 3, 2, 3 ],
        // 11 participants
        [ 2, 3, 3, 3 ],
        // 12 participants
        [ 3, 3, 3, 3 ],
    ]

    // Given a frame (this could be for a UICollectionView, or a Broadcast Mixer's
canvas), calculate the frames for each
    // participant, with optional padding.
    func calculateFrames(participantCount: Int, width: CGFloat, height: CGFloat,
padding: CGFloat) -> [CGRect] {
        if participantCount > layouts.count {
            fatalError("Only \(layouts.count) participants are supported at this time")
        }
        if participantCount == 0 {
            return []
        }
        var currentIndex = 0
        var lastFrame: CGRect = .zero

        // If the height is less than the width, the rows and columns will be flipped.
        // Meaning for 6 participants, there will be 2 rows of 3 columns each.
        let isVertical = height > width

        let halfPadding = padding / 2.0

        let layout = layouts[participantCount - 1] // 1 participant is in index 0, so
`-1`.
        let rowHeight = (isVertical ? height : width) / CGFloat(layout.count)


        var frames = [CGRect]()
        for row in 0 ..< layout.count {
            // layout[row] is the number of columns in a layout
            let itemWidth = (isVertical ? width : height) / CGFloat(layout[row])
            let segmentFrame = CGRect(x: (isVertical ? 0 : lastFrame.maxX) +
halfPadding,
                                      y: (isVertical ? lastFrame.maxY : 0) +
halfPadding,
                                      width: (isVertical ? itemWidth : rowHeight) -
padding,
                                      height: (isVertical ? rowHeight : itemWidth) -
padding)
```

```
            for column in 0 ..< layout[row] {
                var frame = segmentFrame
                if isVertical {
                    frame.origin.x = (itemWidth * CGFloat(column)) + halfPadding
                } else {
                    frame.origin.y = (itemWidth * CGFloat(column)) + halfPadding
                }
                frames.append(frame)
                currentIndex += 1
            }

            lastFrame = segmentFrame
            lastFrame.origin.x += halfPadding
            lastFrame.origin.y += halfPadding
        }
        return frames
    }

}
```

De volta ao `Main.storyboard`, certifique-se de definir a classe de layout de `UICollectionView` para a classe que acabamos de criar:



Conexão de ações da interface do usuário

Estamos quase finalizando, mas há algumas `IBActions` que precisamos criar.

Primeiro, abordaremos o botão Ingressar. Ele responde de forma diferente com base no valor de `connectingOrConnected`. Quando tudo já está conectado, ele apenas deixa o palco. Se houver desconexão, ele lê o texto do token `UITextField` e cria um novo `IVSStage` com esse texto. Em seguida, adicionamos nosso `ViewController` como `strategy`, `errorDelegate` e renderizador para o `IVSStage` e, finalmente, ingressamos no palco de forma assíncrona.

```
@IBAction private func joinTapped(_ sender: UIButton) {
    if connectingOrConnected {
        // If we're already connected to a Stage, leave it.
        stage?.leave()
    } else {
        guard let token = textFieldToken.text else {
            print("No token")
            return
        }
        // Hide the keyboard after tapping Join
        textFieldToken.resignFirstResponder()
        do {
            // Destroy the old Stage first before creating a new one.
            self.stage = nil
            let stage = try IVSStage(token: token, strategy: self)
            stage.errorDelegate = self
            stage.addRenderer(self)
            try stage.join()
            self.stage = stage
        } catch {
            print("Failed to join stage - \(error)")
        }
    }
}
```

A outra ação da interface do usuário que precisamos conectar é a opção de publicação:

```
@IBAction private func publishToggled(_ sender: UISwitch) {
    // Because the strategy returns the value of `switchPublish.isOn`, just call
 `refreshStrategy`.
    stage?.refreshStrategy()
}
```

Renderização dos participantes

Por fim, precisamos renderizar os dados que recebemos do SDK na célula do participante que criamos anteriormente. Já temos a lógica do `UICollectionView` finalizada, então só precisamos implementar a API `set` em `ParticipantCollectionViewCell.swift`.

Começaremos com a adição da função `empty` e, em seguida, abordaremos ela detalhadamente:

```
func set(participant: StageParticipant) {

}
```

Primeiro, tratamos do estado fácil, do ID do participante, do estado de publicação e do estado de inscrição. Para esses, apenas atualizamos nosso `UILabels` diretamente:

```
labelParticipantId.text = participant.isLocal ? "You (\(participant.participantId ??
 "Disconnected"))" : participant.participantId
labelPublishState.text = participant.publishState.text
labelSubscribeState.text = participant.subscribeState.text
```

As propriedades de texto das enumerações de publicação e inscrição vêm de extensões locais:

```
extension IVSParticipantPublishState {
    var text: String {
        switch self {
        case .notPublished: return "Not Published"
        case .attemptingPublish: return "Attempting to Publish"
        case .published: return "Published"
        @unknown default: fatalError()
        }
    }
}

extension IVSParticipantSubscribeState {
    var text: String {
        switch self {
        case .notSubscribed: return "Not Subscribed"
        case .attemptingSubscribe: return "Attempting to Subscribe"
        case .subscribed: return "Subscribed"
        @unknown default: fatalError()
        }
```

```
    }
}
```

Em seguida, atualizamos os estados de áudio e vídeo silenciados. Para obter os estados silenciados, precisamos encontrar o `IVSImageDevice` e o `IVSAudioDevice` da matriz de `streams`. Para otimizar a performance, lembraremos dos últimos dispositivos conectados.

```
// This belongs outside `set(participant:)`
private var registeredStreams: Set<IVSStageStream> = []
private var imageDevice: IVSImageDevice? {
    return registeredStreams.lazy.compactMap { $0.device as? IVSImageDevice }.first
}
private var audioDevice: IVSAudioDevice? {
    return registeredStreams.lazy.compactMap { $0.device as? IVSAudioDevice }.first
}

// This belongs inside `set(participant:)`
let existingAudioStream = registeredStreams.first { $0.device is IVSAudioDevice }
let existingImageStream = registeredStreams.first { $0.device is IVSImageDevice }

registeredStreams = Set(participant.streams)

let newAudioStream = participant.streams.first { $0.device is IVSAudioDevice }
let newImageStream = participant.streams.first { $0.device is IVSImageDevice }

// `isMuted != false` covers the stream not existing, as well as being muted.
labelVideoMuted.text = "Video Muted: \(newImageStream?.isMuted != false)"
labelAudioMuted.text = "Audio Muted: \(newAudioStream?.isMuted != false)"
```

Por fim, desejamos renderizar uma visualização prévia para o `imageDevice` e exibir as estatísticas de áudio do `audioDevice`:

```
if existingImageStream !== newImageStream {
    // The image stream has changed
    updatePreview() // We'll cover this next
}

if existingAudioStream !== newAudioStream {
    (existingAudioStream?.device as? IVSAudioDevice)?.setStatsCallback(nil)
    audioDevice?.setStatsCallback( { [weak self] stats in
        self?.labelAudioVolume.text = String(format: "Audio Level: %.0f dB", stats.rms)
    })
```

```
    // When the audio stream changes, it will take some time to receive new stats.
 Reset the value temporarily.
    self.labelAudioVolume.text = "Audio Level: -100 dB"
}
```

A última função que precisamos criar é `updatePreview()`, que adiciona uma visualização prévia do participante à nossa visualização:

```
private func updatePreview() {
    // Remove any old previews from the preview container
    viewPreviewContainer.subviews.forEach { $0.removeFromSuperview() }
    if let imageDevice = self.imageDevice {
        if let preview = try? imageDevice.previewView(with: .fit) {
            viewPreviewContainer.addSubviewMatchFrame(preview)
        }
    }
}
```

O código acima usa uma função auxiliar na `UIView` para facilitar a incorporação de subvisualizações:

```
extension UIView {
    func addSubviewMatchFrame(_ view: UIView) {
        view.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false
        self.addSubview(view)
        NSLayoutConstraint.activate([
            view.topAnchor.constraint(equalTo: self.topAnchor, constant: 0),
            view.bottomAnchor.constraint(equalTo: self.bottomAnchor, constant: 0),
            view.leadingAnchor.constraint(equalTo: self.leadingAnchor, constant: 0),
            view.trailingAnchor.constraint(equalTo: self.trailingAnchor, constant: 0),
        ])
    }
}
```

Monitoramento do Streaming em tempo real do Amazon IVS

Este documento fornece detalhes sobre as opções disponíveis para monitorar sua aplicação de streaming em tempo real do IVS.

O que é uma sessão de palco?

Uma sessão de palco começa quando o primeiro participante entra em um palco e termina alguns minutos após o último participante parar de publicar no palco. As sessões de palco ajudam a depurar palcos de longa duração separando eventos e participantes em sessões de curta duração.

Visualizar sessões de palco e participantes

Instruções do console

1. Abra o console do Amazon IVS.

   (Também é possível acessar o console do Amazon IVS por meio do Console de Gerenciamento da AWS.)
2. No painel de navegação, selecione Palcos. (Se o painel de navegação estiver recolhido, primeiro abra-o escolhendo o ícone de hambúrguer.)
3. Escolha o palco para acessar a respectiva página de detalhes.
4. Role a página para baixo até ver a seção Sessões de palco e selecione uma sessão de palco para ver sua página de detalhes.
5. Para visualizar os participantes da sessão, role para baixo até ver a seção Participantes e selecione um participante para visualizar a página de detalhes, incluindo gráficos das métricas do Amazon CloudWatch.

Visualizar eventos para um participante

Os eventos são enviados quando o status de um participante em um palco sofre alterações, como ingressar em um palco ou encontrar um erro ao tentar publicar em um palco. Nem todos os erros causam eventos, por exemplo, erros de rede do lado do cliente e erros de assinatura de token não são enviados como eventos. Para lidar com esses erros na aplicação do cliente, use os SDKs de Transmissão do IVS.

Instruções do console

1. Navegue para a página de detalhes do participante conforme as instruções acima.
2. Role para baixo até ver a seção Eventos. Isso exibe uma lista ordenada dos eventos do participante. Consulte Como usar o Amazon EventBridge com o Amazon IVS para obter detalhes sobre eventos que são emitidos para os participantes.

Instruções da CLI

Acessar eventos de sessão de palco com a AWS CLI é uma opção avançada e requer que você primeiro faça download e configure a CLI em sua máquina. Para obter mais detalhes, consulte o Guia do usuário da AWS Command Line Interface.

1. Listar sessões de palco para encontrar uma sessão de palco:

```
aws ivs-realtime list-stage-sessions --stage-arn <arn>
```

2. Listar participantes de uma sessão de palco para encontrar um participante:

```
aws ivs-realtime list-participants --stage-arn <arn> –session-id <sessionId>
```

3. Listar eventos para uma sessão palco um participante:

```
aws ivs-realtime list-participant-events --stage-arn <arn> --session-id <sessionId>
 --participant-id <participantId>
```

Veja uma resposta de exemplo para a chamada `list-participant-events`:

```
{
    "events": [
        {
            "eventTime": "2023-04-04T22:48:41+00:00",
            "name": "JOINED",
            "participantId": "AdRezBl021t0"
        },
        {
            "eventTime": "2023-04-04T22:48:41+00:00",
            "name": "SUBSCRIBE_STARTED",
            "participantId": "AdRezBl021t0",
```

```
            "remoteParticipantId": "Ou5b5n5XLMdC"
        },
        {
            "eventTime": "2023-04-04T22:49:45+00:00",
            "name": "SUBSCRIBE_STOPPED",
            "participantId": "AdRezBl021t0",
            "remoteParticipantId": "Ou5b5n5XLMdC"
        },
        {
            "eventTime": "2023-04-04T22:49:45+00:00",
            "name": "LEFT",
            "participantId": "AdRezBl021t0"
        }
    ]
}
```

Acessar métricas do CloudWatch

Para que as métricas do CloudWatch estejam disponíveis, as seguintes versões do SDK de transmissão do IVS são necessárias: Web 1.5.0 ou posterior, Android 1.12.0 ou posterior ou iOS 1.12.0 ou posterior.

Instruções do console do CloudWatch

1. Abra o console do CloudWatch, em https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. Na navegação lateral, expanda a lista suspensa Metrics (Métricas) e, em seguida, selecione All metrics (Todas as métricas).
3. Na guia Procurar, usando o menu suspenso sem rótulo à esquerda, selecione a sua região “inicial”, onde os seus canais foram criados. Para obter mais informações sobre regiões, consulte Solução global, controle regional. Para obter uma lista das regiões compatíveis, consulte a página do Amazon IVS na Referência geral da AWS.
4. Na parte inferior da guia Procurar, selecione o namespace IVSRealTime.
5. Execute um destes procedimentos:
   a. Na barra de pesquisa, insira o ID do recurso (parte do ARN, `arn:::ivs:stage/<resource id>`).

      Em seguida, selecione IVSRealtime > Métricas do Stage.

b. Se IVSRealTime aparecer como um serviço selecionável em Namespaces da AWS selecione essa opção. Ela estará listada se você usar o streaming em tempo real do Amazon IVS e estiver enviando métricas para o Amazon CloudWatch. (Se a opção IVSRealTime não estiver listada, você não terá nenhuma métrica do Amazon IVS.)

   Em seguida, escolha um agrupamento de dimensões, conforme desejado. As dimensões disponíveis estão listadas em Métricas do CloudWatch abaixo.

6. Escolha as métricas a serem adicionadas ao gráfico. As métricas disponíveis estão listadas em Métricas do CloudWatch abaixo.

Você também pode acessar o gráfico CloudWatch da sessão de transmissão na página de detalhes da sessão de transmissão selecionando o botão View in CloudWatch (Visualizar no CloudWatch).

Instruções da CLI

Você também pode acessar as métricas usando a AWS CLI. Isso exige que você primeiro faça o download e configure a CLI em sua máquina. Para obter mais detalhes, consulte o Guia do usuário da Interface de Linhas de Comando da AWS.

Depois, para acessar as métricas do streaming em tempo real do Amazon IVS usando a AWS CLI:

- Em um prompt de comando, execute:

```
aws cloudwatch list-metrics --namespace AWS/IVSRealTime
```

Para obter mais informações, consulte Como usar métricas do Amazon CloudWatch no Guia do usuário do Amazon CloudWatch.

Métricas do CloudWatch: streaming em tempo real do IVS

O Amazon IVS fornece as seguintes métricas no namespace AWS/IVSRealTime.

Para que as métricas do CloudWatch estejam disponíveis, o Web Broadcast SDK 1.5.2 ou posterior deve ser usado.

A dimensão pode ter os seguintes valores válidos:

- A dimensão `Stage` é um ID de recurso (parte do ARN, `arn:::stage/<resource id>`).

- A dimensão `Participant` é um `participantID`.
- O `SimulcastLayer` é “alto”, “médio”, “baixo” ou “nenhum” para um `MediaType` de “vídeo” ou “nenhum” para um `MediaType` de “áudio”. Esse valor também pode estar vazio.
- A dimensão `MediaType` é "vídeo" ou "áudio" (string).

No caso da replicação de participantes, para o palco de destino, as métricas de integridade do palco existentes incluem todos os participantes replicados (publicadores no palco de origem que são as réplicas de participantes no palco de destino).

Métrica	Dimensões	Descrição
`ConcurrentPublishers`	—	Número de participantes que podem publicar em todos os estágios em uma região da AWS. Unidade: Contagem Estatísticas válidas: médio, máximo, mínimo
`ConcurrentSubscriptions`	—	Número de conexões simultâneas entre publicador e assinante em todos os estágios em uma região da AWS. Unidade: Contagem Estatísticas válidas: médio, máximo, mínimo
`DownloadPacketLoss`	—	Porcentagem de pacotes perdidos durante o download do servidor do IVS pelos assinantes. Unidade: percentual Estatísticas válidas: médio, máximo, mínimo: o número médio, o número mais alto ou o número mais baixo (respectivamente) da perda de pacotes durante o intervalo configurado
`DownloadPacketLoss`	`Platform`	Filtros de `DownloadPacketLoss` por plataforma de assinante. Unidade: percentual

Métrica	Dimensões	Descrição
		Estatísticas válidas: médio, máximo, mínimo: o número médio, o número mais alto ou o número mais baixo (respectivamente) da perda de pacotes durante o intervalo configurado
`DownloadPacketLoss`	`Platform, SDKVersion`	Filtros de `DownloadPacketLoss` por plataforma de assinante e versão do SDK. Unidade: percentual Estatísticas válidas: médio, máximo, mínimo: o número médio, o número mais alto ou o número mais baixo (respectivamente) da perda de pacotes durante o intervalo configurado
`DownloadPacketLoss`	`Stage`	Filtros de `DownloadPacketLoss` por estágio de assinante. Unidade: percentual Estatísticas válidas: médio, máximo, mínimo: o número médio, o número mais alto ou o número mais baixo (respectivamente) da perda de pacotes durante o intervalo configurado

Métrica	Dimensões	Descrição
`DownloadPacketLoss`	`Stage, Participant`	Filtros `DownloadPacketLoss` por participante, para assinantes que também são publicadores. As amostras representam a porcentagem de pacotes que foram perdidos pelo assinante durante o download do servidor do IVS. As amostras são emitidas somente quando o participante também é um publicador. Unidade: percentual Estatísticas válidas: médio, máximo, mínimo: o número médio, o número mais alto ou o número mais baixo (respectivamente) de quadros abandonados durante o intervalo configurado
`DownloadPacketLoss`	`Stage, Platform`	Filtros de `DownloadPacketLoss` por estágio de assinante e plataforma. Unidade: percentual Estatísticas válidas: médio, máximo, mínimo: o número médio, o número mais alto ou o número mais baixo (respectivamente) da perda de pacotes durante o intervalo configurado
`DownloadPacketLoss`	`Stage, Platform, SDKVersion`	Filtros de `DownloadPacketLoss` por estágio de assinante, plataforma e versão do SDK. Unidade: percentual Estatísticas válidas: médio, máximo, mínimo: o número médio, o número mais alto ou o número mais baixo (respectivamente) da perda de pacotes durante o intervalo configurado

Métrica	Dimensões	Descrição
`DownloadPacketLoss`	`Stage, SubscriberCountryCode`	Filtros de `DownloadPacketLoss` por estágio de assinante e código do país (ISO 3166). Unidade: percentual Estatísticas válidas: médio, máximo, mínimo: o número médio, o número mais alto ou o número mais baixo (respectivamente) da perda de pacotes durante o intervalo configurado
`DownloadPacketLoss`	`SubscriberCountryCode`	Filtros de `DownloadPacketLoss` por código do país do assinante (ISO 3166). Unidade: percentual Estatísticas válidas: médio, máximo, mínimo: o número médio, o número mais alto ou o número mais baixo (respectivamente) da perda de pacotes durante o intervalo configurado
`DroppedFrames`	–	Para assinantes: a porcentagem de quadros de vídeo descartados, calculada somando os quadros recebidos e os quadros descartados de todos os publicadores aos quais o assinante está inscrito. Unidade: percentual Estatísticas válidas: médio, máximo, mínimo: o número médio, o número mais alto ou o número mais baixo (respectivamente) de quadros abandonados durante o intervalo configurado

Métrica	Dimensões	Descrição
`DroppedFrames`	`Platform`	Filtros de `DroppedFrames` por plataforma de assinante. Unidade: percentual Estatísticas válidas: médio, máximo, mínimo: o número médio, o número mais alto ou o número mais baixo (respectivamente) de quadros abandonados durante o intervalo configurado
`DroppedFrames`	`Platform, SDKVersion`	Filtros de `DroppedFrames` por plataforma de assinante e versão do SDK. Percentual Estatísticas válidas: médio, máximo, mínimo: o número médio, o número mais alto ou o número mais baixo (respectivamente) de quadros abandonados durante o intervalo configurado
`DroppedFrames`	`Stage`	Filtros de `DroppedFrames` por estágio. Unidade: percentual Estatísticas válidas: médio, máximo, mínimo: o número médio, o número mais alto ou o número mais baixo (respectivamente) de quadros abandonados durante o intervalo configurado

Métrica	Dimensões	Descrição
`DroppedFrames`	`Stage, Participant`	Filtros de `DroppedFrames` por estágio e participante. Emitido apenas para assinantes que também são publicadores. Unidade: percentual Estatísticas válidas: médio, máximo, mínimo: o número médio, o número mais alto ou o número mais baixo (respectivamente) de quadros abandonados durante o intervalo configurado
`DroppedFrames`	`Stage, Platform`	Filtros de `DroppedFrames` por estágio e plataforma de assinante. Unidade: percentual Estatísticas válidas: médio, máximo, mínimo: o número médio, o número mais alto ou o número mais baixo (respectivamente) de quadros abandonados durante o intervalo configurado
`DroppedFrames`	`Stage, Platform, SDKVersion`	Filtros de `DroppedFrames` por estágio, plataforma de assinante e versão do SDK. Unidade: percentual Estatísticas válidas: médio, máximo, mínimo: o número médio, o número mais alto ou o número mais baixo (respectivamente) de quadros abandonados durante o intervalo configurado

Métrica	Dimensões	Descrição
`DroppedFrames`	`Stage, SubscriberCountryCode`	Filtros de `DroppedFrames` por estágio e país do assinante. Unidade: percentual Estatísticas válidas: médio, máximo, mínimo: o número médio, o número mais alto ou o número mais baixo (respectivamente) de quadros abandonados durante o intervalo configurado
`DroppedFrames`	`SubscriberCountryCode`	Filtros de `DroppedFrames` por país do assinante. Unidade: percentual Estatísticas válidas: médio, máximo, mínimo: o número médio, o número mais alto ou o número mais baixo (respectivamente) de quadros abandonados durante o intervalo configurado
`PublishBitrate`	–	A taxa total na qual um publicador está enviando dados de vídeo e de áudio (a soma em todas as camadas de transmissão simultânea). Isso inclui dados retransmitidos. A taxa de bits pode ser inflada pela perda de pacotes de upload e retransmissões, já que reflete o que o publicador envia e pode não corresponder ao que o IVS recebe ou entrega aos assinantes. Bits/segundo Estatísticas válidas: médio, máximo, mínimo: o número médio, o número mais alto ou o número mais baixo (respectivamente) da taxa de bits durante o intervalo configurado

Métrica	Dimensões	Descrição
`PublishBitrate`	`Platform`	Filtros de `PublishBitrate` por plataforma do publicador. Bits/segundo Estatísticas válidas: médio, máximo, mínimo: o número médio, o número mais alto ou o número mais baixo (respectivamente) da taxa de bits durante o intervalo configurado
`PublishBitrate`	`Stage`	Filtros de `PublishBitrate` por estágio. Unidade: bits por segundo Estatísticas válidas: médio, máximo, mínimo: o número médio, o número mais alto ou o número mais baixo (respectivamente) da taxa de bits durante o intervalo configurado
`PublishBitrate`	`Stage, Participant, SimulcastLayer, MediaType`	Filtros de `PublishBitrate` por estágio, camada de transmissão simultânea e tipo de mídia. O ID da camada de transmissão simultânea é definido pelo SDK de transmissão. Quando a transmissão simultânea está desabilitada, o ID dessa camada está definido como "desabilitado". O tipo de mídia é "vídeo" ou "áudio". Unidade: bits por segundo Estatísticas válidas: médio, máximo, mínimo: o número médio, o número mais alto ou o número mais baixo (respectivamente) da taxa de bits durante o intervalo configurado
`Publishers`	`Stage`	Número de participantes publicando no Stage. Unidade: Contagem Estatísticas válidas: médio, máximo, mínimo

Métrica	Dimensões	Descrição
`PublishFramerate`	`Stage, Participant`	Com que frequência os quadros de vídeo são recebidos de um determinado publicador. Essa métrica está disponível somente para participantes que publicam em RTMP. Unidade: contagem/segundo Estatísticas válidas (média, máxima, mínima): o número médio, o número mais alto ou o número mais baixo (respectivamente) de taxa de quadros durante o intervalo configurado
`PublishFramerate`	`Stage, Participant, SimulcastLayer, MediaType`	Com que frequência os quadros de vídeo são recebidos de um determinado publicador. Essa métrica está disponível somente para participantes que publicam em RTMP. Unidade: contagem/segundo Estatísticas válidas (média, máxima, mínima): o número médio, o número mais alto ou o número mais baixo (respectivamente) de taxa de quadros durante o intervalo configurado
`PublishResolution`	`Stage, Participant, SimulcastLayer, MediaType`	Número de pixels ao longo da menor largura ou altura do quadro. Por exemplo, para um quadro no formato de paisagem de 1920 x 1080, a PublishResolution é 1080. Para um quadro no formato de retrato de 720 x 1280, a PublishResolution é 720. Unidade: Contagem Estatísticas válidas: médio, máximo, mínimo

Métrica	Dimensões	Descrição
`SubscribeBitrate`	–	A taxa total na qual um assinante está recebendo dados de vídeo e áudio. Unidade: bits por segundo Estatísticas válidas: médio, máximo, mínimo: o número médio, o número mais alto ou o número mais baixo (respectivamente) da taxa de bits durante o intervalo configurado
`SubscribeBitrate`	`Platform`	Filtros de `SubscribeBitrate` por plataforma de assinante. Unidade: bits por segundo Estatísticas válidas: médio, máximo, mínimo: o número médio, o número mais alto ou o número mais baixo (respectivamente) da taxa de bits durante o intervalo configurado
`SubscribeBitrate`	`Platform, SDKVersion`	Filtros de `SubscribeBitrate` por plataforma de assinante e versão do SDK. Unidade: bits por segundo Estatísticas válidas: médio, máximo, mínimo: o número médio, o número mais alto ou o número mais baixo (respectivamente) da taxa de bits durante o intervalo configurado
`SubscribeBitrate`	`Stage`	Filtros de `SubscribeBitrate` por estágio. Unidade: bits por segundo Estatísticas válidas: médio, máximo, mínimo: o número médio, o número mais alto ou o número mais baixo (respectivamente) da taxa de bits durante o intervalo configurado

Métrica	Dimensões	Descrição
`SubscribeBitrate`	`Stage, Participant, MediaType`	Filtros de `SubscribeBitrate` por estágio, participante e tipo de mídia. O tipo de mídia é "vídeo" ou "áudio". As métricas são emitidas somente enquanto o participante assinante está publicando. Unidade: bits por segundo Estatísticas válidas: médio, máximo, mínimo: o número médio, o número mais alto ou o número mais baixo (respectivamente) da taxa de bits durante o intervalo configurado
`SubscribeBitrate`	`Stage, Platform`	Filtros de `SubscribeBitrate` por estágio e plataforma de assinante. Bits/segundo Estatísticas válidas: médio, máximo, mínimo: o número médio, o número mais alto ou o número mais baixo (respectivamente) da taxa de bits durante o intervalo configurado
`SubscribeBitrate`	`Stage, Platform, SDKVersion`	Filtros de `SubscribeBitrate` por estágio, plataforma de assinante e versão do SDK. Bits/segundo Estatísticas válidas: médio, máximo, mínimo: o número médio, o número mais alto ou o número mais baixo (respectivamente) da taxa de bits durante o intervalo configurado

Métrica	Dimensões	Descrição
`SubscribeBitrate`	`Stage, SubscriberCountryCode`	Filtros de `SubscribeBitrate` por estágio e código do país do assinante. Bits/segundo Estatísticas válidas: médio, máximo, mínimo: o número médio, o número mais alto ou o número mais baixo (respectivamente) da taxa de bits durante o intervalo configurado
`SubscribeBitrate`	`SubscriberCountryCode`	Filtros de `SubscribeBitrate` por código do país do assinante (ISO 3166-1 alpha-2). Bits/segundo Estatísticas válidas: médio, máximo, mínimo: o número médio, o número mais alto ou o número mais baixo (respectivamente) da taxa de bits durante o intervalo configurado
`Subscribers`	`Stage`	Número de participantes que são assinantes do Stage. Observe que os participantes que publicam e assinam ativamente são contados tanto como publicadores quanto como assinantes. Unidade: Contagem Estatísticas válidas: médio, máximo, mínimo

SDK de Transmissão do IVS | Streaming em tempo real

O SDK de Transmissão do streaming em tempo real do Amazon Interactive Video Services (IVS) é destinado aos desenvolvedores que estão criando aplicações com o Amazon IVS. Este SDK foi projetado para aproveitar a arquitetura do Amazon IVS e receberá continuamente melhorias e novos recursos, juntamente com o Amazon IVS. Como SDK de Transmissão nativo, foi projetado para minimizar o impacto na performance em sua aplicação e nos dispositivos com os quais seus usuários acessam sua aplicação.

Observe que o SDK de transmissão é usado para enviar e receber vídeos, ou seja, você usa o mesmo SDK para hosts e espectadores. Nenhum SDK do reprodutor separado é necessário.

Sua aplicação pode aproveitar os principais recursos do Amazon IVS Broadcast SDK:

- Transmissões de alta qualidade: o SDK de Transmissão oferece suporte a transmissões de alta qualidade. Capture vídeos usando sua câmera e codifique-os em até 720p.
- Ajustes de taxas de bits automáticos: como os usuários de smartphones são móveis, suas condições de rede podem mudar ao longo de uma transmissão. O SDK de Transmissão do Amazon IVS ajusta automaticamente a taxa de bits de vídeo para acomodar as condições de rede em alteração.
- Compatível com retrato e paisagem: não importa como seus usuários seguram os dispositivos, a imagem é exibida na posição certa e dimensionada corretamente. O SDK de Transmissão oferece suporte aos formatos de tela de retrato e paisagem. Ele gerencia automaticamente a proporção quando os usuários rodam o dispositivo para uma orientação diferente da configurada.
- Transmissões seguras: as transmissões dos usuários são criptografadas usando TLS, para que eles possam manter as transmissões seguras.
- Dispositivos de áudio externos: o Amazon IVS Broadcast SDK oferece suporte a conectores de áudio, USB e microfones externos Bluetooth SCO.

Requisitos da plataforma

Plataformas nativas

Plataforma	Versões compatíveis
Android	Versão 9.0+: observe que os clientes podem desenvolver com a versão 6.0+, mas não poderão usar a funcionalidade de streaming em tempo real.
iOS	14+

O IVS é compatível com pelo menos 4 versões principais do iOS e 6 versões principais do Android. Nosso suporte à versão atual pode ir além desses mínimos. Os clientes serão notificados por meio das notas de lançamento do SDK pelo menos 3 meses antes do fim do suporte para uma versão principal.

Navegadores desktop

Navegador	Plataformas com suporte	Versões compatíveis
Chrome	Windows, macOS	Duas versões principais (versão anterior atual e mais recente)
Firefox	Windows, macOS	Duas versões principais (versão anterior atual e mais recente)
Borda	Windows 8.1+	Duas versões principais (versão anterior atual e mais recente) Exclui o Edge Legacy
Safari	macOS	Duas versões principais (versão anterior atual e mais recente)

Navegadores móveis (iOS e Android)

Navegador	Plataformas com suporte	Versões compatíveis
Chrome	iOS, Android	Duas versões principais (versão anterior atual e mais recente)
Firefox	Android	Duas versões principais (versão anterior atual e mais recente)
Safari	iOS	Duas versões principais (versão anterior atual e mais recente)

Limitações conhecidas

- Em todos os navegadores da Web para dispositivos móveis, recomendamos a publicação/assinatura com no máximo três editores simultâneos, devido a restrições de desempenho que causam artefatos de vídeo e telas pretas. Se você precisar de mais publicadores, configure a publicação e a inscrição somente de áudio.
- Não recomendamos compor um palco e transmiti-lo para um canal no Android móvel na Web, devido a considerações de desempenho e possíveis falhas. Se a funcionalidade de transmissão for necessária, integre o SDK de Transmissão do streaming em tempo real do IVS para Android.

Visualizações da Web

O SDK de Transmissão da Web não oferece suporte para visualizações da Web ou de ambientes semelhantes à Web (como TVs, consoles etc.). Para implementações móveis, consulte o Guia do SDK de transmissão do streaming em tempo real para Android e para iOS.

Acesso ao dispositivo necessário

O SDK de Transmissão necessita de acesso às câmeras e microfones do dispositivo, tanto as incorporadas no dispositivo como as conectadas por Bluetooth, USB ou conector de áudio.

Suporte

O SDK de transmissão é aprimorado continuamente. Consulte Notas de release do Amazon IVS para ver as versões disponíveis e problemas corrigidos. Se for apropriado, antes de entrar em contato com o suporte, atualize sua versão do SDK de Transmissão e veja se isso resolve seu problema.

Versionamento

Os SDKs de transmissão do Amazon IVS usam versionamento semântico.

Para esta discussão, suponha que:

- A versão mais recente é 4.1.3.
- A versão mais recente da versão principal anterior é 3.2.4.
- A versão mais recente da versão 1.x é 1.5.6.

Novos recursos compatíveis com versões anteriores são adicionados como versões secundárias da versão mais recente. Nesse caso, o próximo conjunto de novos recursos vai ser adicionado como versão 4.2.0.

Compatíveis com versões anteriores, pequenas correções de bugs são adicionadas como lançamentos de patch da versão mais recente. Aqui, o próximo conjunto de pequenas correções de bugs vai ser adicionado como versão 4.1.4.

Compatíveis com versões anteriores, as principais correções de bugs são tratadas de forma diferente; estas são adicionadas a várias versões:

- Versão do patch da versão mais recente. Aqui, esta é a versão 4.1.4.
- Lançamento do patch da versão secundária anterior. Aqui, esta é a versão 3.2.5.
- Versão do patch da versão 1.x mais recente. Aqui, esta é a versão 1.5.7.

As principais correções de bugs são definidas pela equipe de produtos do Amazon IVS. Exemplos típicos são atualizações de segurança críticas e outras correções selecionadas necessárias para os clientes.

Observação: nos exemplos acima, versões lançadas incrementam sem ignorar nenhum número (por exemplo, de 4.1.3 para 4.1.4). Na realidade, um ou mais números de patch podem permanecer

internos e não ser liberados, de modo que a versão lançada pode ser incrementada de 4.1.3 para, digamos, 4.1.6.

SDK de Transmissão do IVS: Guia para a Web | Streaming em tempo Real

O SDK de Transmissão do streaming em tempo real do IVS para Web fornece aos desenvolvedores as ferramentas necessárias para criar experiências interativas e em tempo real na Web. Esse SDK destina-se a desenvolvedores que estão criando aplicações para a Web com o Amazon IVS.

O SDK de Transmissão da Web possibilita que os participantes enviem e recebam vídeos. O SDK oferece suporte para as seguintes operações:

- Entrar em um palco
- Publicar mídia para outros participantes do palco
- Inscrever-se na mídia de outros participantes do palco
- Gerenciar e monitorar vídeos e áudios publicados no palco
- Obter estatísticas WebRTC para cada conexão de pares
- Todas as operações do SDK de Transmissão do streaming de baixa latência do IVS para Web

Versão mais recente do SDK de transmissão para a Web: 1.40.0 (Notas de release)

Documentação de referência: para obter informações sobre os métodos mais importantes disponíveis no SDK de Transmissão do Amazon IVS para a Web, consulte https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference. Verifique se a versão mais atual do SDK está selecionada.

Código de exemplo: os exemplos abaixo são um bom lugar para aprender rapidamente a usar o SDK:

- Reprodução simples
- Publicação e inscrição simples
- Demonstração abrangente de colaboração em tempo real do React

Requisitos de plataforma: consulte SDK de Transmissão do Amazon IVS para obter uma lista das plataformas compatíveis.

Observação: publicar de um navegador é conveniente para os usuários finais, pois não requer a instalação de software adicional. No entanto, a publicação baseada em navegador está sujeita às restrições e à variabilidade desse ambiente. Caso você precise priorizar a estabilidade (por exemplo, para streaming de eventos), geralmente recomendamos publicar de fontes que não sejam o navegador (por exemplo, OBS Studio ou outros codificadores dedicados), que costumam ter acesso direto aos recursos do sistema e evitam limitações do navegador. Para saber mais sobre as opções de publicação fora do navegador, consulte a documentação do Stream Ingest.

Introdução ao SDK de Transmissão na Web do IVS | Streaming em tempo real

Este documento descreve as etapas envolvidas ao começar a usar o SDK de Transmissão na Web para streaming em tempo real do IVS.

Importações

Os blocos de criação para tempo real estão localizados em um namespace diferente dos módulos de transmissão raiz.

Uso de uma etiqueta de script

O SDK de Transmissão da Web é distribuído como uma biblioteca de JavaScript e pode ser recuperado em https://web-broadcast.live-video.net/1.40.0/amazon-ivs-web-broadcast.js.

As classes e as enumerações definidas nos exemplos abaixo podem ser encontradas no objeto global `IVSBroadcastClient`:

```
const { Stage, SubscribeType } = IVSBroadcastClient;
```

Uso de npm

Para instalar o pacote npm

```
npm install amazon-ivs-web-broadcast
```

As classes, as enumerações e os tipos também podem ser importados do módulo do pacote:

```
import { Stage, SubscribeType, LocalStageStream } from 'amazon-ivs-web-broadcast'
```

Suporte para renderização do servidor

A biblioteca dos palcos do SDK de Transmissão para a Web não pode ser carregada em um contexto do servidor, pois faz referência às primitivas do navegador necessárias para o funcionamento da biblioteca quando carregada. Para contornar isso, carregue a biblioteca dinamicamente, conforme demonstrado na Demonstração de transmissão da Web usando Next e React.

Solicitar permissões

Sua aplicação deverá solicitar permissão para acessar a câmera e o microfone do usuário, e isso deverá ser servido por meio de HTTPS. (Isso não é específico do Amazon IVS; é necessário para qualquer site que precise acessar câmeras e microfones.)

Aqui está um exemplo de função que mostra como é possível solicitar e capturar permissões para ambos os dispositivos de áudio e vídeo:

```
async function handlePermissions() {
   let permissions = {
       audio: false,
       video: false,
   };
   try {
       const stream = await navigator.mediaDevices.getUserMedia({ video: true, audio:
 true });
       for (const track of stream.getTracks()) {
           track.stop();
       }
       permissions = { video: true, audio: true };
   } catch (err) {
       permissions = { video: false, audio: false };
       console.error(err.message);
   }
   // If we still don't have permissions after requesting them display the error
 message
   if (!permissions.video) {
       console.error('Failed to get video permissions.');
   } else if (!permissions.audio) {
       console.error('Failed to get audio permissions.');
   }
}
```

Para obter informações adicionais, consulte a API de permissões e MediaDevices.getUserMedia().

Listar dispositivos disponíveis

Para ver quais dispositivos estão disponíveis para captura, consulte o método MediaDevices.enumerateDevices() do navegador:

```
const devices = await navigator.mediaDevices.enumerateDevices();
window.videoDevices = devices.filter((d) => d.kind === 'videoinput');
window.audioDevices = devices.filter((d) => d.kind === 'audioinput');
```

Recuperar um MediaStream de um dispositivo

Depois de adquirir a lista de dispositivos disponíveis, é possível recuperar um stream de qualquer número de dispositivos. Por exemplo, é possível usar o método `getUserMedia()` para recuperar um stream de uma câmera.

Se você quiser especificar de qual dispositivo capturar o stream, é possível definir explicitamente o `deviceId` na seção `audio` ou `video` das restrições de mídia. Como alternativa, é possível omitir o `deviceId` e fazer com que os usuários selecionem seus dispositivos no prompt do navegador.

Também é possível especificar uma resolução de câmera ideal usando as restrições `width` e `height`. (Leia mais sobre essas restrições aqui.) O SDK aplica automaticamente restrições de largura e altura que correspondem à resolução máxima de transmissão, mas é melhor você mesmo também aplicá-las para garantir que a proporção da fonte não seja alterada depois que ela for adicionada ao SDK.

Para streaming em tempo real, certifique-se de que a mídia esteja restrita à resolução de 720p. Especificamente, seus valores de restrição `getUserMedia` e `getDisplayMedia` para largura e altura não devem exceder 921600 (1280*720) quando multiplicados juntos.

```
const videoConfiguration = {
  maxWidth: 1280,
  maxHeight: 720,
  maxFramerate: 30,
}

window.cameraStream = await navigator.mediaDevices.getUserMedia({
   video: {
       deviceId: window.videoDevices[0].deviceId,
```

```
        width: {
            ideal: videoConfiguration.maxWidth,
        },
        height: {
            ideal:videoConfiguration.maxHeight,
        },
    },
});
window.microphoneStream = await navigator.mediaDevices.getUserMedia({
    audio: { deviceId: window.audioDevices[0].deviceId },
});
```

Publicação e assinatura com o SDK de Transmissão na Web do IVS | Streaming em tempo real

Este documento descreve as etapas envolvidas na publicação e assinatura de um estágio usando o SDK de Transmissão na Web para streaming em tempo real do IVS.

Conceitos

Existem três conceitos principais que fundamentam a funcionalidade em tempo real: palco, estratégia e eventos. O objetivo do projeto é minimizar a quantidade de lógica do lado do cliente que é necessária para desenvolver um produto funcional.

Estágio

A classe `Stage` corresponde ao principal ponto de interação entre a aplicação de host e o SDK. Ela representa o próprio palco e é usada para entrar e sair do palco. Criar e entrar em um palco requer uma string de token válida e não expirada do ambiente de gerenciamento (representada como `token`). Entrar e sair de um palco é simples:

```
const stage = new Stage(token, strategy)

try {
    await stage.join();
} catch (error) {
    // handle join exception
}

stage.leave();
```

Estratégia

A interface `StageStrategy` fornece uma maneira para a aplicação de host comunicar o estado desejado do palco ao SDK. Três funções precisam ser implementadas: `shouldSubscribeToParticipant`, `shouldPublishParticipant` e `stageStreamsToPublish`. Todas serão discutidas abaixo.

Para usar uma estratégia definida, passe-a para o `Stage` de criação. Veja a seguir um exemplo completo de uma aplicação que usa uma estratégia para publicar a webcam de um participante no palco e realizar a inscrição para todos os participantes. A finalidade de cada função de estratégia necessária é explicada em detalhes nas seções subsequentes.

```
const devices = await navigator.mediaDevices.getUserMedia({
   audio: true,
   video: {
        width: { max: 1280 },
        height: { max: 720 },
    }
});
const myAudioTrack = new LocalStageStream(devices.getAudioTracks()[0]);
const myVideoTrack = new LocalStageStream(devices.getVideoTracks()[0]);

// Define the stage strategy, implementing required functions
const strategy = {
   audioTrack: myAudioTrack,
   videoTrack: myVideoTrack,

   // optional
   updateTracks(newAudioTrack, newVideoTrack) {
      this.audioTrack = newAudioTrack;
      this.videoTrack = newVideoTrack;
   },

   // required
   stageStreamsToPublish() {
      return [this.audioTrack, this.videoTrack];
   },

   // required
   shouldPublishParticipant(participant) {
      return true;
   },
```

```
   // required
   shouldSubscribeToParticipant(participant) {
      return SubscribeType.AUDIO_VIDEO;
   }
};

// Initialize the stage and start publishing
const stage = new Stage(token, strategy);
await stage.join();


// To update later (e.g. in an onClick event handler)
strategy.updateTracks(myNewAudioTrack, myNewVideoTrack);
stage.refreshStrategy();
```

Como se inscrever como participante

```
shouldSubscribeToParticipant(participant: StageParticipantInfo): SubscribeType
```

Quando um participante remoto entra no palco, o SDK consulta a aplicação de host sobre o estado de inscrição desejado para esse participante. As opções são `NONE`, `AUDIO_ONLY` e `AUDIO_VIDEO`. Ao retornar um valor para essa função, a aplicação de host não precisa se preocupar com o estado de publicação, o estado atual da inscrição ou o estado da conexão do palco. Se `AUDIO_VIDEO` for retornado, o SDK aguardará até que o participante remoto esteja publicando antes de inscrever e atualizará a aplicação de host ao emitir eventos durante todo o processo.

Veja a seguir uma amostra de implementação:

```
const strategy = {

   shouldSubscribeToParticipant: (participant) => {
      return SubscribeType.AUDIO_VIDEO;
   }

   // ... other strategy functions
}
```

Esta é a implementação completa desta função para uma aplicação de host que sempre deseja que todos os participantes se vejam, por exemplo, uma aplicação de bate-papo por vídeo.

Implementações mais avançadas também são possíveis. Por exemplo, suponha que o aplicativo forneça um atributo `role` ao criar o token com CreateParticipantToken. A aplicação pode usar a propriedade `attributes` em `StageParticipantInfo` para se inscrever, de forma seletiva, como participante com base nos recursos fornecidos pelo servidor:

```
const strategy = {

   shouldSubscribeToParticipant(participant) {
      switch (participant.attributes.role) {
         case 'moderator':
            return SubscribeType.NONE;
         case 'guest':
            return SubscribeType.AUDIO_VIDEO;
         default:
            return SubscribeType.NONE;
      }
   }
   // . . . other strategies properties
}
```

Isso pode ser usado para criar um palco no qual os moderadores podem monitorar todos os convidados sem serem vistos ou ouvidos. A aplicação de host pode usar uma lógica de negócios adicional para permitir que os moderadores se vejam, mas permaneçam invisíveis para os convidados.

Configuração da assinatura de participantes

```
subscribeConfiguration(participant: StageParticipantInfo): SubscribeConfiguration
```

Se um participante remoto estiver fazendo uma assinatura (consulte Assinatura de participantes), o SDK consultará a aplicação host sobre uma configuração de assinatura personalizada para esse participante. Essa configuração é opcional e permite que a aplicação host controle certos aspectos do comportamento do assinante. Para obter informações sobre o que pode ser configurado, consulte SubscribeConfiguration na documentação de referência do SDK.

Veja a seguir uma amostra de implementação:

```
const strategy = {

   subscribeConfiguration: (participant) => {
```

```
      return {
         jitterBuffer: {
            minDelay: JitterBufferMinDelay.MEDIUM
         }
      }

   // ... other strategy functions
}
```

Essa implementação atualiza o atraso mínimo do buffer de instabilidade para todos os participantes assinantes para uma predefinição de `MEDIUM`.

Como com `shouldSubscribeToParticipant`, implementações mais avançadas são possíveis. As `ParticipantInfo` fornecidas podem ser usadas para atualizar seletivamente a configuração de assinatura para participantes específicos.

Recomendamos usar os valores padrão. Especifique a configuração personalizada somente se houver um comportamento específico que você queira alterar.

Publicação

```
shouldPublishParticipant(participant: StageParticipantInfo): boolean
```

Uma vez conectado ao palco, o SDK consulta a aplicação de host para visualizar se um determinado participante deve realizar uma publicação. Isso é invocado somente para participantes locais que têm permissão para realizar publicações com base no token fornecido.

Veja a seguir uma amostra de implementação:

```
const strategy = {

   shouldPublishParticipant: (participant) => {
      return true;
   }

   // . . . other strategies properties
}
```

Isso é para uma aplicação de bate-papo por vídeo padrão na qual os usuários sempre desejam realizar publicações. Eles podem ativar e desativar o áudio e o vídeo para serem ocultados ou vistos/

ouvidos instantaneamente. (Também é possível usar publicar/cancelar a publicação, mas isso é muito mais lento. Ativar/Desativar o áudio é preferível para casos de uso em que é desejável alterar a visibilidade com frequência.)

Como escolher streams para realizar publicações

```
stageStreamsToPublish(): LocalStageStream[];
```

Ao realizar publicações, isso é usado para determinar quais streams de áudio e de vídeo devem ser publicados. Isso será abordado com mais detalhes posteriormente em Publish a Media Stream.

Como atualizar a estratégia

A estratégia pretende ser dinâmica, ou seja, os valores retornados de qualquer uma das funções acima podem ser alterados a qualquer momento. Por exemplo, se a aplicação de host não desejar realizar publicações até que o usuário final toque em um botão, será possível retornar uma variável de `shouldPublishParticipant` (algo como `hasUserTappedPublishButton`). Quando essa variável for alterada com base em uma interação do usuário final, chame `stage.refreshStrategy()` para sinalizar ao SDK que ele deve consultar a estratégia para obter os valores mais recentes, aplicando somente o que sofreu alterações. Se o SDK observa que o valor `shouldPublishParticipant` foi alterado, ele inicia o processo de publicação. Se as consultas do SDK e todas as funções retornarem o mesmo valor anterior, a chamada `refreshStrategy` não modificará o palco.

Se o valor de retorno de `shouldSubscribeToParticipant` for alterado de `AUDIO_VIDEO` para `AUDIO_ONLY`, a transmissão de vídeo será removida para todos os participantes com os valores retornados alterados, caso uma transmissão de vídeo tenha existido anteriormente.

Geralmente, o palco usa a estratégia para aplicar com mais eficiência a diferença entre as estratégias anteriores e atuais, sem que a aplicação de host precise se preocupar com todo o estado necessário para realizar o gerenciamento adequado. Por causa disso, pense na chamada `stage.refreshStrategy()` como uma operação barata, porque ela não faz nada a menos que a estratégia seja alterada.

Eventos

Uma instância `Stage` é um emissor de eventos. Ao usar `stage.on()`, o estado do palco é comunicado à aplicação de host. Geralmente, as atualizações na interface do usuário da aplicação de host podem ser totalmente apoiadas pelos eventos. Os eventos são os seguintes:

```
stage.on(StageEvents.STAGE_CONNECTION_STATE_CHANGED, (state) => {})
stage.on(StageEvents.STAGE_PARTICIPANT_JOINED, (participant) => {})
stage.on(StageEvents.STAGE_PARTICIPANT_LEFT, (participant) => {})
stage.on(StageEvents.STAGE_PARTICIPANT_PUBLISH_STATE_CHANGED, (participant, state) =>
 {})
stage.on(StageEvents.STAGE_PARTICIPANT_SUBSCRIBE_STATE_CHANGED, (participant, state) =>
 {})
stage.on(StageEvents.STAGE_PARTICIPANT_STREAMS_ADDED, (participant, streams) => {})
stage.on(StageEvents.STAGE_PARTICIPANT_STREAMS_REMOVED, (participant, streams) => {})
stage.on(StageEvents.STAGE_STREAM_ADAPTION_CHANGED, (participant, stream, isAdapting)
 => ())
stage.on(StageEvents.STAGE_STREAM_LAYERS_CHANGED, (participant, stream, layers) => ())
stage.on(StageEvents.STAGE_STREAM_LAYER_SELECTED, (participant, stream, layer, reason)
 => ())
stage.on(StageEvents.STAGE_STREAM_MUTE_CHANGED, (participant, stream) => {})
stage.on(StageEvents.STAGE_STREAM_SEI_MESSAGE_RECEIVED, (participant, stream) => {})
```

Para a maioria desses eventos, o correspondente `ParticipantInfo` é fornecido.

Não é esperado que as informações fornecidas pelos eventos impactem os valores de retorno da estratégia. Por exemplo, não se espera que o valor de retorno de `shouldSubscribeToParticipant` seja alterado quando `STAGE_PARTICIPANT_PUBLISH_STATE_CHANGED` for chamado. Se a aplicação de host desejar inscrever um determinado participante, ele deverá retornar o tipo de inscrição desejado, independentemente do estado de publicação desse participante. O SDK é responsável por garantir que o estado desejado da estratégia seja acionado no momento correto com base no estado do palco.

Publicação de uma transmissão de mídia

Dispositivos locais, como microfones e câmeras, são recuperados usando as mesmas etapas descritas acima em Recuperar um MediaStream de um dispositivo. No exemplo, usamos `MediaStream` para criar uma lista de objetos `LocalStageStream` usados para publicação pelo SDK:

```
try {
    // Get stream using steps outlined in document above
    const stream = await getMediaStreamFromDevice();

    let streamsToPublish = stream.getTracks().map(track => {
        new LocalStageStream(track)
```

```
    });

    // Create stage with strategy, or update existing strategy
    const strategy = {
        stageStreamsToPublish: () => streamsToPublish
    }
}
```

Publicação de um compartilhamento de tela

Geralmente, as aplicações precisam publicar um compartilhamento de tela além da câmera da Web do usuário. A publicação de um compartilhamento de tela exige a criação de um token adicional para o palco, especificamente para a publicação da mídia do compartilhamento de tela. Use `getDisplayMedia` e restrinja a resolução a um máximo de 720p. Depois disso, as etapas são semelhantes à publicação de uma câmera no palco.

```
// Invoke the following lines to get the screenshare's tracks
const media = await navigator.mediaDevices.getDisplayMedia({
   video: {
      width: {
         max: 1280,
      },
      height: {
         max: 720,
      }
   }
});
const screenshare = { videoStream: new LocalStageStream(media.getVideoTracks()[0]) };
const screenshareStrategy = {
   stageStreamsToPublish: () => {
      return [screenshare.videoStream];
   },
   shouldPublishParticipant: (participant) => {
      return true;
   },
   shouldSubscribeToParticipant: (participant) => {
      return SubscribeType.AUDIO_VIDEO;
   }
}
const screenshareStage = new Stage(screenshareToken, screenshareStrategy);
await screenshareStage.join();
```

Exibição e remoção de participantes

Após a conclusão da inscrição, você recebe uma matriz de objetos `StageStream` por meio do evento `STAGE_PARTICIPANT_STREAMS_ADDED`. O evento também fornece informações do participante para ajudar na exibição de transmissões de mídia:

```
stage.on(StageEvents.STAGE_PARTICIPANT_STREAMS_ADDED, (participant, streams) => {
    let streamsToDisplay = streams;

    if (participant.isLocal) {
        // Ensure to exclude local audio streams, otherwise echo will occur
        streamsToDisplay = streams.filter(stream => stream.streamType ===
 StreamType.VIDEO)
    }

    // Create or find video element already available in your application
    const videoEl = getParticipantVideoElement(participant.id);

    // Attach the participants streams
    videoEl.srcObject = new MediaStream();
    streamsToDisplay.forEach(stream =>
 videoEl.srcObject.addTrack(stream.mediaStreamTrack));
})
```

Quando um participante interrompe as publicações ou cancela a inscrição de uma transmissão, a função `STAGE_PARTICIPANT_STREAMS_REMOVED` é chamada com as transmissões que foram removidas. As aplicações de host devem usar isso como um sinal para remover a transmissão de vídeo do participante do DOM.

`STAGE_PARTICIPANT_STREAMS_REMOVED` é invocada para todos os cenários em que uma transmissão pode ser removida, incluindo:

- Um participante remoto que interrompe as publicações.
- Um dispositivo local que cancela a inscrição ou altera a inscrição de `AUDIO_VIDEO` para `AUDIO_ONLY`.
- Um participante remoto que sai do palco.
- Um participante local que sai do palco.

Como STAGE_PARTICIPANT_STREAMS_REMOVED é invocada para todos os cenários, nenhuma lógica de negócios personalizada é necessária para remover participantes da IU durante operações de saída remotas ou locais.

Ativação ou desativação do áudio para transmissões de mídia

Os objetos LocalStageStream têm uma função setMuted que controla se a transmissão é silenciada. Essa função pode ser chamada na transmissão antes ou depois de ser retornada da função de estratégia stageStreamsToPublish.

Importante: se uma nova instância de objeto LocalStageStream for retornada por stageStreamsToPublish após uma chamada para refreshStrategy, o estado mudo do novo objeto de transmissão será aplicado ao palco. Tenha cuidado ao criar novas instâncias LocalStageStream para garantir que o estado mudo esperado seja mantido.

Monitoramento do estado mudo da mídia do participante remoto

Quando os participantes alteram o estado mudo do vídeo ou do áudio, o evento STAGE_STREAM_MUTE_CHANGED é acionado com uma lista de transmissões que foram alteradas. Use a propriedade isMuted na StageStream para atualizar a IU adequadamente:

```
stage.on(StageEvents.STAGE_STREAM_MUTE_CHANGED, (participant, stream) => {
   if (stream.streamType === 'video' && stream.isMuted) {
       // handle UI changes for video track getting muted
   }
})
```

Além disso, você pode consultar StageParticipantInfo para saber se o áudio ou o vídeo estão silenciados:

```
stage.on(StageEvents.STAGE_STREAM_MUTE_CHANGED, (participant, stream) => {
   if (participant.videoStopped || participant.audioMuted) {
       // handle UI changes for either video or audio
   }
})
```

Obtenção de estatísticas WebRTC

O método requestQualityStats() fornece acesso a estatísticas detalhadas do WebRTC para fluxos locais e remotos. Isso está disponível nos objetos LocalStageStream e RemoteStageStream.

Ele retorna métricas de qualidade abrangentes, incluindo qualidade de rede, estatísticas de pacotes, informações de taxa de bits e métricas relacionadas a quadros.

Este é um método assíncrono com o qual estatísticas podem ser recuperadas utilizando await ou encadeando uma promessa. Ele retorna `undefined` quando as estatísticas não estão disponíveis; por exemplo, o fluxo não está ativo ou as estatísticas internas não estão disponíveis. Se as estatísticas estiverem disponíveis, e dependendo da transmissão (remota ou local, vídeo ou áudio), o método retornará um objeto LocalVideoStats, LocalAudioStats, RemoteVideoStats ou RemoteAudioStats.

Observe que, para transmissões de vídeo com transmissão simultânea, a matriz contém vários objetos estatísticos (um por camada).

Práticas recomendadas

- Frequência de pesquisa: chame `requestQualityStats()` em intervalos razoáveis (1 a 5 segundos) para evitar impacto no desempenho
- Tratamento de erros: sempre verifique se o valor retornado é `undefined` antes do processamento
- Gerenciamento de memória: intervalos e tempos limite claros quando os fluxos não são mais necessários
- Qualidade da rede: use `networkQuality` para feedback do usuário sobre possíveis degradações causadas pela rede. Para obter detalhes, consulte NetworkQuality.

Exemplo de uso

```
// For local streams
const localStats = await localVideoStream.requestQualityStats();
const audioStats = await localAudioStream.requestQualityStats();

// For remote streams
const remoteVideoStats = await remoteVideoStream.requestQualityStats();
const remoteAudioStats = await remoteAudioStream.requestQualityStats();

// Example: Monitor stats every 10 seconds
const statsInterval = setInterval(async () => {
   const stats = await localVideoStream.requestQualityStats();
   if (stats) {
      // Note: If simulcast is enabled, you may receive multiple
      // stats records for each layer
```

```
      stats.forEach(layer => {
         const rid = layer.rid || 'default';
         console.log(`Layer ${rid}:`, {
            active: layer.active,
            networkQuality: layer.networkQuality,
            packetsSent: layer.packetsSent,
            bytesSent: layer.bytesSent,
            resolution: `${layer.frameWidth}x${layer.frameHeight}`,
            fps: layer.framesPerSecond
         });
      });
   }
}, 10000);
```

Otimização de mídia

É recomendável limitar as chamadas `getUserMedia` e `getDisplayMedia` para as seguintes restrições com a finalidade de obter a melhor performance:

```
const CONSTRAINTS = {
    video: {
        width: { ideal: 1280 }, // Note: flip width and height values if portrait is
 desired
        height: { ideal: 720 },
        framerate: { ideal: 30 },
    },
};
```

É possível restringir ainda mais a mídia por meio de opções adicionais passadas para o construtor `LocalStageStream`:

```
const localStreamOptions = {
    minBitrate?: number;
    maxBitrate?: number;
    maxFramerate?: number;
    simulcast: {
        enabled: boolean
    }
}
const localStream = new LocalStageStream(track, localStreamOptions)
```

No código acima:

- `minBitrate` define uma taxa de bits mínima que o navegador deve usar. No entanto, um stream de vídeo de baixa complexidade pode impulsionar o codificador a diminuir a taxa de bits.
- `maxBitrate` define uma taxa de bits máxima que o navegador não deve exceder para este stream.
- `maxFramerate` define uma taxa de quadros máxima que o navegador não deve exceder para este stream.
- A opção `simulcast` pode ser usada somente em navegadores baseados no Chromium. Ela possibilita o envio de três camadas de representação do stream.
  - Isso permite que o servidor escolha qual representação enviar aos outros participantes, com base em suas limitações de rede.
  - Quando `simulcast` é especificada junto com um valor `maxBitrate` e/ou `maxFramerate`, espera-se que a camada de representação mais alta seja configurada considerando esses valores, desde que `maxBitrate` não seja inferior ao valor de `maxBitrate` padrão para a segunda camada mais alta do SDK interno de 900 kbps.
  - Se `maxBitrate` for especificada com um valor muito inferior em comparação com o valor padrão da segunda camada mais alta, a `simulcast` será desabilitada.
  - A `simulcast` não pode ser ativada e desativada sem republicar a mídia por meio de uma combinação de `shouldPublishParticipant` retornar `false`, chamar `refreshStrategy`, fazer `shouldPublishParticipant` retornar `true` e chamar `refreshStrategy` novamente.

Obtenção de atributos do participante

Se você especificar atributos na solicitação da operação `CreateParticipantToken`, poderá visualizar os atributos nas propriedades `StageParticipantInfo`:

```
stage.on(StageEvents.STAGE_PARTICIPANT_JOINED, (participant) => {
   console.log(`Participant ${participant.id} info:`, participant.attributes);
})
```

Informações complementares aprimoradas (SEI)

A unidade NAL de informações de aprimoramento suplementar (SEI) é usada para armazenar metadados alinhados ao quadro ao lado do vídeo. Ele pode ser usado ao publicar e assinar streams de vídeo H.264. Não é garantido que as cargas úteis de SEI cheguem aos assinantes, especialmente em condições de rede pouco satisfatórias. Como a carga útil do SEI armazena dados diretamente na estrutura do quadro H.264, esse recurso não pode ser aproveitado para streams somente de áudio.

Inserindo cargas úteis de SEI

Os clientes de publicação podem inserir cargas úteis de SEI em um stream de preparação que está será publicado, configurando o LocalStageStream de vídeo para habilitar `inBandMessaging` e, posteriormente, invocando o método `insertSeiMessage`. Observe que a habilitação de `inBandMessaging` aumenta o uso de memória do SDK.

As cargas úteis devem ser do tipo ArrayBuffer. A carga útil deve ter mais de 0 KB e menos de 1 KB. O número de mensagens de SEI inseridas não deve exceder 10 KB por segundo.

```
const config = {
    inBandMessaging: { enabled: true }
};
const vidStream = new LocalStageStream(videoTrack, config);
const payload = new TextEncoder().encode('hello world').buffer;
vidStream.insertSeiMessage(payload);
```

Repetir cargas úteis de SEI

Opcionalmente, forneça um `repeatCount` para repetir a inserção de cargas úteis de SEI nos próximos N quadros enviados. Isso pode ser útil para reduzir a perda inerente que pode ocorrer devido ao protocolo de transporte UDP subjacente usado para enviar vídeo. Esse valor deve ser de 0 a 30. Os clientes destinatários devem ter uma lógica para desduplicar a mensagem.

```
vidStream.insertSeiMessage(payload, { repeatCount: 5 }); // Optional config,
 repeatCount must be between 0 and 30
```

Ler cargas úteis de SEI

Os clientes assinantes podem ler as cargas úteis de SEI de um publicador que esteja publicando vídeo H.264, se presente, configurando o(s) assinante(s) `SubscribeConfiguration` para habilitar `inBandMessaging` e ouvir o evento `StageEvents.STAGE_STREAM_SEI_MESSAGE_RECEIVED`, conforme mostrado no exemplo a seguir:

```
const strategy = {
    subscribeConfiguration: (participant) => {
        return {
            inBandMessaging: {
                enabled: true
```

```
            }
        }
    }
    // ... other strategy functions
}

stage.on(StageEvents.STAGE_STREAM_SEI_MESSAGE_RECEIVED, (participant, seiMessage) => {
    console.log(seiMessage.payload, seiMessage.uuid);
});
```

Codificação em camadas com transmissão simultânea

A codificação em camadas com transmissão simultânea é um atributo de streaming em tempo real do IVS que permite que os publicadores enviem várias camadas de vídeo de qualidade diferentes e que os assinantes alterem essas camadas de forma dinâmica ou manual. O atributo é descrito mais detalhadamente no documento Otimizações de streaming.

Configuração da codificação em camadas (Publicador)

Como publicador, para habilitar a codificação em camadas com transmissão simultânea, adicione a seguinte configuração à sua `LocalStageStream` na instanciação:

```
// Enable Simulcast
let cameraStream = new LocalStageStream(cameraDevice, {
   simulcast: { enabled: true }
})
```

Dependendo da resolução de entrada do seu dispositivo de câmera, um determinado número de camadas será codificado e enviado conforme definido na seção Camadas, qualidades e taxas de quadros padrão de Otimizações de streaming.

Também é possível configurar opcionalmente camadas individuais a partir da configuração do simulcast:

```
import { SimulcastLayerPresets } from 'amazon-ivs-web-broadcast'

// Enable Simulcast
let cameraStream = new LocalStageStream(cameraDevice, {
   simulcast: {
      enabled: true,
```

```
      layers: [
         SimulcastLayerPresets.DEFAULT_720,
          SimulcastLayerPresets.DEFAULT_360,
          SimulcastLayerPresets.DEFAULT_180,
   }
})
```

Como alternativa, é possível criar suas próprias configurações de camada personalizadas para até três camadas. Se você fornecer uma matriz vazia ou não fornecer um valor, serão usados os padrões descritos acima. As camadas são descritas com as seguintes propriedades obrigatórias:

- `height: number;`
- `width: number;`
- `maxBitrateKbps: number;`
- `maxFramerate: number;`

Começando com as predefinições, você pode substituir propriedades individuais ou criar uma configuração totalmente nova:

```
import { SimulcastLayerPresets } from ‘amazon-ivs-web-broadcast’

const custom720pLayer = {
   ...SimulcastLayerPresets.DEFAULT_720,
   maxFramerate: 15,
}

const custom360pLayer = {
       maxBitrateKbps: 600,
       maxFramerate: 15,
       width: 640,
       height: 360,
}

// Enable Simulcast
let cameraStream = new LocalStageStream(cameraDevice, {
   simulcast: {
      enabled: true,
      layers: [
         custom720pLayer,
         custom360pLayer,
   }
```

```
})
```

Para obter informações sobre valores máximos, limites e erros que podem ser acionados ao configurar camadas individuais, consulte a documentação de referência do SDK.

Configuração da codificação em camadas (Assinante)

Como assinante, você não precisa fazer nada para habilitar a codificação em camadas. Se um publicador estiver enviando camadas de transmissão simultânea, por padrão, o servidor se adapta dinamicamente entre as camadas para escolher a qualidade ideal com base no dispositivo e nas condições da rede do assinante.

Alternativamente, para escolher camadas explícitas que o publicador está enviando, há várias opções, descritas abaixo.

Opção 1: preferência de qualidade da camada inicial

Usando a estratégia `subscribeConfiguration`, é possível escolher qual camada inicial você deseja receber como assinante:

```
const strategy = {
    subscribeConfiguration: (participant) => {
        return {
            simulcast: {
                initialLayerPreference: InitialLayerPreference.LOWEST_QUALITY
            }
        }
    }
    // ... other strategy functions
}
```

Por padrão, os assinantes sempre recebem primeiro a camada de qualidade mais baixa; isso aumenta lentamente até a camada de mais alta qualidade. Isso otimiza o consumo de largura de banda do usuário final e fornece o melhor tempo para vídeo, reduzindo os congelamentos iniciais de vídeo para usuários em redes mais fracas.

Essas opções estão disponíveis para `InitialLayerPreference`:

- `LOWEST_QUALITY` — O servidor fornece primeiro a camada de vídeo de menor qualidade. Isso otimiza o consumo de largura de banda, bem como o tempo até a mídia. A qualidade é definida

como a combinação de tamanho, taxa de bits e taxa de quadros do vídeo. Por exemplo, o vídeo 720p tem qualidade inferior ao vídeo 1080p.

- `HIGHEST_QUALITY` — O servidor fornece primeiro a camada de vídeo de mais alta qualidade. Isso otimiza a qualidade, mas pode aumentar o tempo até a mídia. A qualidade é definida como a combinação de tamanho, taxa de bits e taxa de quadros do vídeo. Por exemplo, o vídeo 1080p tem qualidade superior ao vídeo 720p.

Observação: para que as preferências iniciais da camada (a chamada `initialLayerPreference`) entrem em vigor, é necessária uma nova assinatura, pois essas atualizações não se aplicam à assinatura ativa.

Opção 2: Camada preferida para fluxo

Depois que um fluxo for iniciado, você poderá usar o método de estratégia `preferredLayerForStream` . Esse método de estratégia expõe o participante e as informações da transmissão.

O método de estratégia pode ser retornado com o seguinte:

- O objeto de camada diretamente, com base no que `RemoteStageStream.getLayers` retorna
- A string do rótulo do objeto de camada, com base em `StageStreamLayer.label`
- Undefined ou null, o que indica que nenhuma camada deve ser selecionada e que a adaptação dinâmica é preferida

Por exemplo, a estratégia a seguir sempre fará com que os usuários selecionem a camada de vídeo de menor qualidade disponível:

```
const strategy = {
    preferredLayerForStream: (participant, stream) => {
        return stream.getLowestQualityLayer();
    }
    // ... other strategy functions
}
```

Para redefinir a seleção de camadas e retornar à adaptação dinâmica, retorne null ou undefined na estratégia. Neste exemplo, `appState` é uma variável fictícia que representa o possível estado da aplicação.

```
const strategy = {
    preferredLayerForStream: (participant, stream) => {
        if (appState.isAutoMode) {
            return null;
        } else {
            return appState.layerChoice
        }
    }
    // ... other strategy functions
}
```

Opção 3: auxiliares da camada RemoteStageStream

`RemoteStageStream` tem vários auxiliares que podem ser usados para tomar decisões sobre a seleção de camadas e exibir as seleções correspondentes aos usuários finais:

- Eventos de camada — Além de `StageEvents`, o próprio objeto `RemoteStageStream` tem eventos que comunicam as mudanças de adaptação de camada e transmissão simultânea:
  - `stream.on(RemoteStageStreamEvents.ADAPTION_CHANGED, (isAdapting) => {})`
  - `stream.on(RemoteStageStreamEvents.LAYERS_CHANGED, (layers) => {})`
  - `stream.on(RemoteStageStreamEvents.LAYER_SELECTED, (layer, reason) => {})`
- Métodos de camada — `RemoteStageStream` tem vários métodos auxiliares que podem ser usados para obter informações sobre o fluxo e as camadas que estão sendo apresentadas. Esses métodos estão disponíveis no fluxo remoto fornecido na estratégia `preferredLayerForStream` , bem como nos fluxos remotos expostos via `StageEvents.STAGE_PARTICIPANT_STREAMS_ADDED`.
  - `stream.getLayers`
  - `stream.getSelectedLayer`
  - `stream.getLowestQualityLayer`
  - `stream.getHighestQualityLayer`

Para obter detalhes, consulte a classe `RemoteStageStream` na documentação de referência do SDK. Pelo motivo `LAYER_SELECTED`, se `UNAVAILABLE` for retornado, isso indica que não foi possível selecionar a camada solicitada. Em vez disso, a melhor seleção é feita, que normalmente é uma camada de qualidade inferior para manter a estabilidade do fluxo.

Tratamento de problemas de rede

Quando a conexão de rede do dispositivo local é perdida, o SDK tenta se reconectar internamente sem nenhuma ação do usuário. Em alguns casos, o SDK não obtém êxito e a ação do usuário é necessária.

De maneira geral, o estado do palco pode ser tratado por meio do evento `STAGE_CONNECTION_STATE_CHANGED`:

```
stage.on(StageEvents.STAGE_CONNECTION_STATE_CHANGED, (state) => {
   switch (state) {
      case StageConnectionState.DISCONNECTED:
         // handle disconnected UI
         return;
      case StageConnectionState.CONNECTING:
         // handle establishing connection UI
         return;
      case StageConnectionState.CONNECTED:
         // SDK is connected to the Stage
         return;
      case StageConnectionState.ERRORED:
         // SDK encountered an error and lost its connection to the stage. Wait for
 CONNECTED.
         return;
    }
})
```

Em geral, você pode ignorar um estado de erro encontrado após ingressar com êxito em um palco, pois o SDK tentará se recuperar internamente. Se o SDK reportar um estado de `ERRORED` e o estágio permanecer no estado `CONNECTING` por um longo período de tempo (por exemplo, 30 segundos ou mais), você provavelmente está desconectado da rede.

Transmissão do palco para um canal do IVS

Para transmitir um palco, crie uma sessão `IVSBroadcastClient` separada e, em seguida, siga as instruções usuais para transmissão com o SDK, descritas acima. A lista de `StageStream` expostas por meio de `STAGE_PARTICIPANT_STREAMS_ADDED` pode ser usada para recuperar as transmissões de mídia participantes que podem ser aplicadas à composição do fluxo de transmissão da seguinte forma:

```
// Setup client with preferred settings
```

```
const broadcastClient = getIvsBroadcastClient();

stage.on(StageEvents.STAGE_PARTICIPANT_STREAMS_ADDED, (participant, streams) => {
    streams.forEach(stream => {
        const inputStream = new MediaStream([stream.mediaStreamTrack]);
        switch (stream.streamType) {
            case StreamType.VIDEO:
                broadcastClient.addVideoInputDevice(inputStream, `video-
${participant.id}`, {
                    index: DESIRED_LAYER,
                    width: MAX_WIDTH,
                    height: MAX_HEIGHT
                });
                break;
            case StreamType.AUDIO:
                broadcastClient.addAudioInputDevice(inputStream, `audio-
${participant.id}`);
                break;
        }
    })
})
```

Você também pode compor um palco e transmiti-lo para um canal de baixa latência do IVS para alcançar um público maior. Consulte Enabling Multiple Hosts on an Amazon IVS Stream no Guia do usuário do streaming de baixa latência do IVS.

Tratamento de erros no SDK de Transmissão na Web do IVS | Streaming em tempo real

Esta seção é uma visão geral das condições de erros, como o SDK de Transmissão para a Web os relata à aplicação e o que uma aplicação deve fazer quando esses erros são encontrados. Os erros são relatados pelo SDK aos receptores do evento `StageEvents.ERROR`:

```
stage.on(StageEvents.ERROR, (error: StageError) => {
    // log or handle errors here
    console.log(`${error.code}, ${error.category}, ${error.message}`);
});
```

Erros de palco

Um StageError é relatado quando o SDK encontra um problema do qual não consegue se recuperar e geralmente requer intervenção da aplicação e reconexão de rede para se recuperar.

Cada `StageError` relatado tem um código (ou `StageErrorCode`), uma mensagem (string) e uma categoria (`StageErrorCategory`). Cada um está relacionado a uma categoria de operação subjacente.

A categoria de operação do erro é determinada com base no fato de estar relacionada à conexão com o palco (`JOIN_ERROR`), ao envio de mídia para o palco (`PUBLISH_ERROR`) ou ao recebimento de um stream de mídia de entrada do palco (`SUBSCRIBE_ERROR`).

A propriedade de código de um `StageError` relata o problema específico:

Nome	Código	Ação recomendada
TOKEN_MALFORMED	1	Crie um token válido e tente instanciar o palco novamente.
TOKEN_EXPIRED	2	Crie um token não expirado e tente instanciar o palco novamente.
TIMEOUT	3	A operação expirou. Se o palco existir e o token for válido, essa falha provavelmente é um problema de rede. Nesse caso, aguarde até que a conectividade do dispositivo se recupere.
FAILED	4	Uma condição fatal foi encontrada ao tentar uma operação. Verifique os detalhes do erro. Se o palco existir e o token for válido, essa falha provavelmente é um problema de rede. Nesse caso, aguarde até que a conectividade do dispositivo se recupere. Para a maioria das falhas relacionadas à estabilidade da rede, o SDK tentará novamente internamente por um período de até 30 segundos antes de emitir um erro FAILED.

Nome	Código	Ação recomendada
CANCELED	5	Verifique o código da aplicação e certifique-se de que não haja invocações `join`, `refreshStrategy` ou `replaceStrategy` repetidas, que podem fazer com que operações repetidas sejam iniciadas e canceladas antes da conclusão.
STAGE_AT_CAPACITY	6	Esse erro indica que o estágio ou sua conta está na capacidade máxima. Se o estágio atingiu seu limite de participantes, tente a operação novamente quando o estágio não estiver mais na capacidade máxima, atualizando a estratégia. Se sua conta atingiu sua cota de assinaturas ou publicadores simultâneos, reduza o uso ou solicite um aumento de cota por meio do console de Service Quotas da AWS.
CODEC_MISMATCH	7	O codec não é compatível com o palco. Verifique se o navegador e a plataforma são compatíveis com o codec. Para streaming em tempo real do IVS, os navegadores devem ser compatíveis com o codec H.264 para vídeo e o codec Opus para áudio.
TOKEN_NOT_ALLOWED	8	O token não tem permissão para a operação. Recrie o token com as permissões corretas e tente novamente.
STAGE_DELETED	9	Nenhum; a tentativa de ingressar em um estágio excluído aciona esse erro.
PARTICIPANT_DISCONNECTED	10	Nenhum; tentar entrar com um token de um participante desconectado aciona esse erro.

Exemplo de tratamento de StageError

Use o código StageError para determinar se o erro é devido a um token expirado:

```
stage.on(StageEvents.ERROR, (error: StageError) => {
    if (error.code === StageError.TOKEN_EXPIRED) {
```

```
        // recreate the token and stage instance and re-join
    }
});
```

Erros de rede quando já ingressado

Se a conexão de rede do dispositivo cair, o SDK poderá perder a conexão com os servidores dos palcos. Você pode ver erros no console porque o SDK não consegue mais acessar serviços de backend. POSTs em https://broadcast.stats.live-video.net falharão.

Se estiver publicando e/ou assinando, você verá erros no console relacionados a tentativas de publicação/assinatura.

Internamente, o SDK tentará se reconectar com uma estratégia de recuo exponencial.

Ação: aguarde até que a conectividade do dispositivo se recupere.

Estados de erro

Recomendamos que você use esses estados para registro em log das aplicações e para exibir mensagens aos usuários que os alertem sobre problemas de conectividade no palco de um determinado participante.

Publicar

O SDK relata `ERRORED` quando uma publicação falha.

```
stage.on(StageEvents.STAGE_PARTICIPANT_PUBLISH_STATE_CHANGED, (participantInfo, state)
 => {
  if (state === StageParticipantPublishState.ERRORED) {
      // Log and/or display message to user
  }
});
```

Assinar

O SDK relata `ERRORED` quando uma assinatura falha. Pode ocorrer devido às condições da rede ou quando um estágio está lotado para assinantes.

```
stage.on(StageEvents.STAGE_PARTICIPANT_SUBSCRIBE_STATE_CHANGED, (participantInfo,
 state) => {
```

```
  if (state === StageParticipantSubscribeState.ERRORED) {
    // Log and/or display message to user
  }
});
```

SDK de Transmissão do IVS: Guia do Android | Streaming em tempo real

O SDK de Transmissão do streaming em tempo real do IVS para Android possibilita que os participantes enviem e recebam vídeos no Android.

O pacote `com.amazonaws.ivs.broadcast` implementa a interface descrita neste documento. O SDK oferece suporte para as seguintes operações:

- Entrar em um palco
- Publicar mídia para outros participantes do palco
- Inscrever-se na mídia de outros participantes do palco
- Gerenciar e monitorar vídeos e áudios publicados no palco
- Obter estatísticas WebRTC para cada conexão de pares
- Todas as operações do SDK de Transmissão do streaming de baixa latência do IVS para Android

Versão mais recente do SDK de transmissão para Android: 1.47.0 (Notas de release)

Documentação de referência: para obter informações sobre os métodos mais importantes disponíveis no SDK de Transmissão do Amazon IVS para Android, consulte a documentação de referência em https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.47.0/android/.

Código de amostra: consulte o repositório de amostra do Android no GitHub: https://github.com/aws-samples/amazon-ivs-real-time-streaming-android-samples.

Requisitos da plataforma: Android 9.0+

Introdução ao SDK de Transmissão para Android do IVS | Streaming em tempo real

Este documento descreve as etapas envolvidas ao começar a usar o SDK de Transmissão para Android para streaming em tempo real do IVS.

Instalar a biblioteca

Há várias maneiras de adicionar a biblioteca de transmissão do Amazon IVS para Android ao seu ambiente de desenvolvimento Android: use o Gradle diretamente, use os catálogos das versões do Gradle ou instale o SDK manualmente.

Usar o Gradle diretamente: adicione a biblioteca ao arquivo `build.gradle` do módulo, conforme mostrado aqui (para a versão mais recente do SDK de Transmissão do IVS):

```
repositories {
    mavenCentral()
}

dependencies {
     implementation 'com.amazonaws:ivs-broadcast:1.47.0:stages@aar'
}
```

Usar os catálogos de versões do Gradle: primeiro inclua isso no arquivo `build.gradle` do módulo:

```
implementation(libs.ivs){
   artifact {
      classifier = "stages"
      type = "aar"
   }
}
```

Em seguida, inclua o seguinte no arquivo `libs.version.toml` (para a versão mais recente do SDK de Transmissão do IVS):

```
[versions]
ivs="1.47.0"

[libraries]
ivs = {module = "com.amazonaws:ivs-broadcast", version.ref = "ivs"}
```

Instalar o SDK manualmente: faça o download da versão mais recente neste local:

https://search.maven.org/artifact/com.amazonaws/ivs-broadcast

Certifique-se de fazer download do `aar` com `-stages` em anexo.

Também permitir controle do SDK sobre o alto-falante: independentemente do método de instalação que escolher, também adicione a seguinte permissão ao manifesto para permitir que o SDK habilite e desabilite o alto-falante:

```
<uses-permission android:name="android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS"/>
```

Usar o SDK com símbolos de depuração

Também publicamos uma versão do SDK de Transmissão para Android que inclui símbolos de depuração. Você pode usar essa versão para melhorar a qualidade dos relatórios de depuração (rastreamentos de pilha) no Firebase Crashlytics, caso encontre falhas no SDK de Transmissão do IVS, ou seja, `libbroadcastcore.so`. Quando você relata essas falhas à equipe do SDK do IVS, os rastreamentos de pilha de maior qualidade facilitam a correção dos problemas.

Para usar essa versão do SDK, coloque o seguinte nos arquivos de compilação do Gradle:

```
implementation "com.amazonaws:ivs-broadcast:$version:stages-unstripped@aar"
```

Usar a linha acima em vez desta:

```
implementation "com.amazonaws:ivs-broadcast:$version:stages@aar"
```

Upload de símbolos para o Firebase Crashlytics

Certifique-se de que os arquivos de compilação do Gradle estejam configurados para o Firebase Crashlytics. Siga as instruções do Google aqui:

https://firebase.google.com/docs/crashlytics/ndk-reports

Certifique-se de incluir `com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk` como dependência.

Ao criar a aplicação para lançamento, o plug-in do Firebase Crashlytics deve fazer o upload dos símbolos automaticamente. Para fazer o upload dos símbolos manualmente, execute um dos seguintes comandos:

```
gradle uploadCrashlyticsSymbolFileRelease
```

```
./gradlew uploadCrashlyticsSymbolFileRelease
```

(Não haverá problema algum se os símbolos forem carregados duas vezes, tanto automática quanto manualmente.)

Impedir que o arquivo .apk de lançamento fique maior

Antes de empacotar o arquivo `.apk` de lançamento, o plug-in do Gradle para Android tenta automaticamente remover as informações de depuração das bibliotecas compartilhadas (incluindo a biblioteca `libbroadcastcore.so` do SDK de Transmissão do IVS). No entanto, às vezes isso não acontece. Como resultado, o arquivo `.apk` pode ficar maior e é possível que você receba uma mensagem de aviso do plug-in do Gradle para Android informando que ele não consegue remover os símbolos de depuração e que está empacotando os arquivos `.so` da forma como estão. Se isso acontecer, faça o seguinte:

- Instale um Android NDK. Qualquer versão recente funcionará.
- Adicione `ndkVersion <your_installed_ndk_version_number>` ao arquivo `build.gradle` da aplicação. Faça isso mesmo que a aplicação não contenha código nativo.

Para obter mais informações, consulte este relatório de problemas.

Solicitar permissões

Sua aplicação deverá solicitar permissão para acessar a câmera e o microfone do usuário. (Isso não é específico do Amazon IVS; é necessário para qualquer aplicação que precise acessar câmeras e microfones.)

Aqui, verificamos se o usuário já concedeu permissões e, caso contrário, nós as solicitamos:

```
final String[] requiredPermissions =
         { Manifest.permission.CAMERA, Manifest.permission.RECORD_AUDIO };

for (String permission : requiredPermissions) {
    if (ContextCompat.checkSelfPermission(this, permission)
                != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
        // If any permissions are missing we want to just request them all.
        ActivityCompat.requestPermissions(this, requiredPermissions, 0x100);
        break;
    }
```

```
}
```

Aqui, recebemos a resposta do usuário:

```
@Override
public void onRequestPermissionsResult(int requestCode,
                                       @NonNull String[] permissions,
                                       @NonNull int[] grantResults) {
    super.onRequestPermissionsResult(requestCode,
               permissions, grantResults);
    if (requestCode == 0x100) {
        for (int result : grantResults) {
            if (result == PackageManager.PERMISSION_DENIED) {
                return;
            }
        }
        setupBroadcastSession();
    }
}
```

Publicação e assinatura com o SDK de Transmissão para Android do IVS | Streaming em tempo real

Este documento descreve as etapas envolvidas na publicação e assinatura de um estágio usando o SDK de Transmissão para Android para streaming em tempo real do IVS.

Conceitos

Existem três conceitos principais que fundamentam a funcionalidade em tempo real: palco, estratégia e renderizador. O objetivo do projeto é minimizar a quantidade de lógica do lado do cliente que é necessária para desenvolver um produto funcional.

Estágio

A classe `Stage` corresponde ao principal ponto de interação entre a aplicação de host e o SDK. Ela representa o próprio palco e é usada para entrar e sair do palco. Criar e entrar em um palco requer uma string de token válida e não expirada do ambiente de gerenciamento (representada como `token`). Entrar e sair de um palco é simples.

```
Stage stage = new Stage(context, token, strategy);
```

```
try {
 stage.join();
} catch (BroadcastException exception) {
 // handle join exception
}

stage.leave();
```

Na classe `Stage`, também é possível anexar o `StageRenderer`:

```
stage.addRenderer(renderer); // multiple renderers can be added
```

Estratégia

A interface `Stage.Strategy` fornece uma maneira para a aplicação de host comunicar o estado desejado do palco ao SDK. Três funções precisam ser implementadas: `shouldSubscribeToParticipant`, `shouldPublishFromParticipant` e `stageStreamsToPublishForParticipant`. Todas serão discutidas abaixo.

Como se inscrever como participante

```
Stage.SubscribeType shouldSubscribeToParticipant(@NonNull Stage stage, @NonNull
 ParticipantInfo participantInfo);
```

Quando um participante remoto entra no palco, o SDK consulta a aplicação de host sobre o estado de inscrição desejado para esse participante. As opções são `NONE`, `AUDIO_ONLY` e `AUDIO_VIDEO`. Ao retornar um valor para essa função, a aplicação de host não precisa se preocupar com o estado de publicação, o estado atual da inscrição ou o estado da conexão do palco. Se `AUDIO_VIDEO` for retornado, o SDK aguardará até que o participante remoto esteja publicando antes de inscrever e atualizará a aplicação de host por meio do renderizador durante todo o processo.

Veja a seguir uma amostra de implementação:

```
@Override
Stage.SubscribeType shouldSubscribeToParticipant(@NonNull Stage stage, @NonNull
 ParticipantInfo participantInfo) {
 return Stage.SubscribeType.AUDIO_VIDEO;
}
```

Esta é a implementação completa desta função para uma aplicação de host que sempre deseja que todos os participantes se vejam, por exemplo, uma aplicação de bate-papo por vídeo.

Implementações mais avançadas também são possíveis. Use a propriedade `userInfo` em `ParticipantInfo` para se inscrever, de forma seletiva, como participante com base nos recursos fornecidos pelo servidor:

```
@Override
Stage.SubscribeType shouldSubscribeToParticipant(@NonNull Stage stage, @NonNull
 ParticipantInfo participantInfo) {
 switch(participantInfo.userInfo.get(“role”)) {
  case “moderator”:
   return Stage.SubscribeType.NONE;
  case “guest”:
   return Stage.SubscribeType.AUDIO_VIDEO;
  default:
   return Stage.SubscribeType.NONE;
 }
}
```

Isso pode ser usado para criar um palco no qual os moderadores podem monitorar todos os convidados sem serem vistos ou ouvidos. A aplicação de host pode usar uma lógica de negócios adicional para permitir que os moderadores se vejam, mas permaneçam invisíveis para os convidados.

Configuração da assinatura de participantes

```
SubscribeConfiguration subscribeConfigurationForParticipant(@NonNull Stage stage,
 @NonNull ParticipantInfo participantInfo);
```

Se um participante remoto estiver fazendo uma assinatura (consulte Assinatura de participantes), o SDK consultará a aplicação host sobre uma configuração de assinatura personalizada para esse participante. Essa configuração é opcional e permite que a aplicação host controle certos aspectos do comportamento do assinante. Para obter informações sobre o que pode ser configurado, consulte SubscribeConfiguration na documentação de referência do SDK.

Veja a seguir uma amostra de implementação:

```
@Override
public SubscribeConfiguration subscribeConfigrationForParticipant(@NonNull Stage stage,
 @NonNull ParticipantInfo participantInfo) {
```

```
    SubscribeConfiguration config = new SubscribeConfiguration();


 config.jitterBuffer.setMinDelay(JitterBufferConfiguration.JitterBufferDelay.MEDIUM());

    return config;
}
```

Essa implementação atualiza o atraso mínimo do buffer de instabilidade para todos os participantes assinantes para uma predefinição de `MEDIUM`.

Como com `shouldSubscribeToParticipant`, implementações mais avançadas são possíveis. As `ParticipantInfo` fornecidas podem ser usadas para atualizar seletivamente a configuração de assinatura para participantes específicos.

Recomendamos usar os valores padrão. Especifique a configuração personalizada somente se houver um comportamento específico que você queira alterar.

Publicação

```
boolean shouldPublishFromParticipant(@NonNull Stage stage, @NonNull ParticipantInfo
 participantInfo);
```

Uma vez conectado ao palco, o SDK consulta a aplicação de host para visualizar se um determinado participante deve realizar uma publicação. Isso é invocado somente para participantes locais que têm permissão para realizar publicações com base no token fornecido.

Veja a seguir uma amostra de implementação:

```
@Override
boolean shouldPublishFromParticipant(@NonNull Stage stage, @NonNull ParticipantInfo
 participantInfo) {
 return true;
}
```

Isso é para uma aplicação de bate-papo por vídeo padrão na qual os usuários sempre desejam realizar publicações. Eles podem ativar e desativar o áudio e o vídeo para serem ocultados ou vistos/ouvidos instantaneamente. (Também é possível usar publicar/cancelar a publicação, mas isso é muito mais lento. Ativar/Desativar o áudio é preferível para casos de uso em que é desejável alterar a visibilidade com frequência.)

Como escolher streams para realizar publicações

```
@Override
List<LocalStageStream> stageStreamsToPublishForParticipant(@NonNull Stage stage,
 @NonNull ParticipantInfo participantInfo);
}
```

Ao realizar publicações, isso é usado para determinar quais streams de áudio e de vídeo devem ser publicados. Isso será abordado com mais detalhes posteriormente em Publish a Media Stream.

Como atualizar a estratégia

A estratégia pretende ser dinâmica, ou seja, os valores retornados de qualquer uma das funções acima podem ser alterados a qualquer momento. Por exemplo, se a aplicação de host não desejar realizar publicações até que o usuário final toque em um botão, será possível retornar uma variável de `shouldPublishFromParticipant` (algo como `hasUserTappedPublishButton`). Quando essa variável for alterada com base em uma interação do usuário final, chame `stage.refreshStrategy()` para sinalizar ao SDK que ele deve consultar a estratégia para obter os valores mais recentes, aplicando somente o que sofreu alterações. Se o SDK observar que o valor `shouldPublishFromParticipant` foi alterado, ele iniciará o processo de publicação. Se as consultas do SDK e todas as funções retornarem o mesmo valor anterior, a chamada `refreshStrategy` não realizará nenhuma modificação no palco.

Se o valor de retorno de `shouldSubscribeToParticipant` for alterado de `AUDIO_VIDEO` para `AUDIO_ONLY`, a transmissão de vídeo será removida para todos os participantes com os valores retornados alterados, caso uma transmissão de vídeo tenha existido anteriormente.

Geralmente, o palco usa a estratégia para aplicar com mais eficiência a diferença entre as estratégias anteriores e atuais, sem que a aplicação de host precise se preocupar com todo o estado necessário para realizar o gerenciamento adequado. Por causa disso, pense na chamada `stage.refreshStrategy()` como uma operação barata, porque ela não faz nada a menos que a estratégia seja alterada.

Renderizador

A interface `StageRenderer` comunica o estado do palco à aplicação de host. Geralmente, as atualizações na interface do usuário da aplicação de host podem ser baseadas inteiramente nos eventos fornecidos pelo renderizador. O renderizador fornece as seguintes funções:

```
void onParticipantJoined(@NonNull Stage stage, @NonNull ParticipantInfo
 participantInfo);

void onParticipantLeft(@NonNull Stage stage, @NonNull ParticipantInfo participantInfo);

void onParticipantPublishStateChanged(@NonNull Stage stage, @NonNull ParticipantInfo
 participantInfo, @NonNull Stage.PublishState publishState);

void onParticipantSubscribeStateChanged(@NonNull Stage stage, @NonNull ParticipantInfo
 participantInfo, @NonNull Stage.SubscribeState subscribeState);

void onStreamsAdded(@NonNull Stage stage, @NonNull ParticipantInfo participantInfo,
 @NonNull List<StageStream> streams);

void onStreamsRemoved(@NonNull Stage stage, @NonNull ParticipantInfo participantInfo,
 @NonNull List<StageStream> streams);

void onStreamsMutedChanged(@NonNull Stage stage, @NonNull ParticipantInfo
 participantInfo, @NonNull List<StageStream> streams);

void onError(@NonNull BroadcastException exception);

void onConnectionStateChanged(@NonNull Stage stage, @NonNull Stage.ConnectionState
 state, @Nullable BroadcastException exception);

void onStreamAdaptionChanged(@NonNull Stage stage, @NonNull ParticipantInfo
 participantInfo, @NonNull RemoteStageStream stream, boolean adaption);

void onStreamLayersChanged(@NonNull Stage stage, @NonNull ParticipantInfo
 participantInfo, @NonNull RemoteStageStream stream, @NonNull
 List<RemoteStageStream.Layer> layers);

void onStreamLayerSelected(@NonNull Stage stage, @NonNull ParticipantInfo
 participantInfo, @NonNull RemoteStageStream stream, @Nullable RemoteStageStream.Layer
 layer, @NonNull RemoteStageStream.LayerSelectedReason reason);
```

Para a maioria desses métodos, os correspondentes `Stage` e `ParticipantInfo` são fornecidos.

Não é esperado que as informações fornecidas pelo renderizador impactem os valores de retorno da estratégia. Por exemplo, não se espera que o valor de retorno de `shouldSubscribeToParticipant` seja alterado quando `onParticipantPublishStateChanged` for chamado. Se a aplicação de host desejar inscrever

um determinado participante, ele deverá retornar o tipo de inscrição desejado, independentemente do estado de publicação desse participante. O SDK é responsável por garantir que o estado desejado da estratégia seja acionado no momento correto com base no estado do palco.

O `StageRenderer` pode ser anexado à classe de palco:

```
stage.addRenderer(renderer); // multiple renderers can be added
```

Observe que somente a publicação de participantes aciona on`ParticipantJoined` e, sempre que um participante interrompe as publicações ou sai da sessão de palco, on`ParticipantLeft` é acionado.

Publicação de uma transmissão de mídia

Dispositivos locais, como microfones e câmeras integrados, são descobertos por meio de `DeviceDiscovery`. Veja a seguir um exemplo de como selecionar a câmera frontal e o microfone padrão e, em seguida, retorná-los como `LocalStageStreams` para serem publicados pelo SDK:

```
DeviceDiscovery deviceDiscovery = new DeviceDiscovery(context);

List<Device> devices = deviceDiscovery.listLocalDevices();
List<LocalStageStream> publishStreams = new ArrayList<LocalStageStream>();

Device frontCamera = null;
Device microphone = null;

// Create streams using the front camera, first microphone
for (Device device : devices) {
 Device.Descriptor descriptor = device.getDescriptor();
 if (!frontCamera && descriptor.type == Device.Descriptor.DeviceType.Camera &&
 descriptor.position = Device.Descriptor.Position.FRONT) {
  front Camera = device;
 }
 if (!microphone && descriptor.type == Device.Descriptor.DeviceType.Microphone) {
  microphone = device;
 }
}

ImageLocalStageStream cameraStream = new ImageLocalStageStream(frontCamera);
AudioLocalStageStream microphoneStream = new AudioLocalStageStream(microphoneDevice);
```

```
publishStreams.add(cameraStream);
publishStreams.add(microphoneStream);

// Provide the streams in Stage.Strategy
@Override
@NonNull List<LocalStageStream> stageStreamsToPublishForParticipant(@NonNull Stage
 stage, @NonNull ParticipantInfo participantInfo) {
 return publishStreams;
}
```

Exibição e remoção de participantes

Após a conclusão da inscrição, você receberá uma matriz de objetos `StageStream` por meio da função on`StreamsAdded` do renderizador. É possível recuperar a visualização prévia de uma `ImageStageStream`:

```
ImagePreviewView preview = ((ImageStageStream)stream).getPreview();

// Add the view to your view hierarchy
LinearLayout previewHolder = findViewById(R.id.previewHolder);
preview.setLayoutParams(new LinearLayout.LayoutParams(
  LinearLayout.LayoutParams.MATCH_PARENT,
  LinearLayout.LayoutParams.MATCH_PARENT));
previewHolder.addView(preview);
```

É possível recuperar as estatísticas de nível de áudio de uma `AudioStageStream`:

```
((AudioStageStream)stream).setStatsCallback((peak, rms) -> {
 // handle statistics
});
```

Quando um participante interrompe as publicações ou cancela a inscrição, a função on`StreamsRemoved` é chamada com as transmissões que foram removidas. As aplicações de host devem usar isso como um sinal para remover a transmissão de vídeo do participante da hierarquia de visualização.

on`StreamsRemoved` é invocada para todos os cenários em que uma transmissão pode ser removida, incluindo:

- Um participante remoto que interrompe as publicações.

- Um dispositivo local que cancela a inscrição ou altera a inscrição de `AUDIO_VIDEO` para `AUDIO_ONLY`.
- Um participante remoto que sai do palco.
- Um participante local que sai do palco.

Como `onStreamsRemoved` é invocada para todos os cenários, nenhuma lógica de negócios personalizada é necessária para remover participantes da IU durante operações de saída remotas ou locais.

Ativação ou desativação do áudio para transmissões de mídia

Os objetos `LocalStageStream` têm uma função `setMuted` que controla se a transmissão é silenciada. Essa função pode ser chamada na transmissão antes ou depois de ser retornada da função de estratégia `streamsToPublishForParticipant`.

Importante: se uma nova instância de objeto `LocalStageStream` for retornada por `streamsToPublishForParticipant` após uma chamada para `refreshStrategy`, o estado mudo do novo objeto de transmissão será aplicado ao palco. Tenha cuidado ao criar novas instâncias `LocalStageStream` para garantir que o estado mudo esperado seja mantido.

Monitoramento do estado mudo da mídia do participante remoto

Quando um participante altera o estado mudo de sua transmissão de vídeo ou áudio, a função `onStreamMutedChanged` do renderizador é invocada com uma lista de transmissões que foram alteradas. Use o método `getMuted` na `StageStream` para atualizar a IU adequadamente.

```
@Override
void onStreamsMutedChanged(@NonNull Stage stage, @NonNull ParticipantInfo
 participantInfo, @NonNull List<StageStream> streams) {
 for (StageStream stream : streams) {
  boolean muted = stream.getMuted();
  // handle UI changes
 }
}
```

Obtenção de estatísticas WebRTC

Para obter as estatísticas WebRTC mais recentes para uma transmissão de publicação ou uma transmissão de inscrição, use `requestRTCStats` em `StageStream`. Quando uma coleta for

concluída, você receberá as estatísticas por meio do `StageStream.Listener`, que pode ser definido em `StageStream`.

```
stream.requestRTCStats();

@Override
void onRTCStats(Map<String, Map<String, String>> statsMap) {
 for (Map.Entry<String, Map<String, string>> stat : statsMap.entrySet()) {
  for(Map.Entry<String, String> member : stat.getValue().entrySet()) {
   Log.i(TAG, stat.getKey() + " has member " + member.getKey() + " with value " +
 member.getValue());
  }
 }
}
```

Obtenção de atributos do participante

Se você especificar atributos na solicitação da operação `CreateParticipantToken`, poderá visualizar os atributos nas propriedades `ParticipantInfo`:

```
@Override
void onParticipantJoined(@NonNull Stage stage, @NonNull ParticipantInfo
 participantInfo) {
 for (Map.Entry<String, String> entry : participantInfo.userInfo.entrySet()) {
  Log.i(TAG, "attribute: " + entry.getKey() + " = " + entry.getValue());
 }
}
```

Incorporar mensagens

O método `embedMessage` em ImageDevice permite inserir cargas de metadados diretamente nos quadros de vídeo durante a publicação. Isso torna possível o envio de mensagens sincronizadas aos quadros para aplicações em tempo real. A incorporação de mensagens está disponível somente quando o SDK é usado para publicação em tempo real (e não publicação de baixa latência).

Não há garantias de que as mensagens incorporadas chegarão aos assinantes, pois elas são incorporadas diretamente aos quadros de vídeo e transmitidas por UDP, o que não garante a entrega de pacotes. A perda de pacotes durante a transmissão pode resultar na perda de mensagens, especialmente em condições de rede precárias. Para mitigar esse problema, o método `embedMessage` inclui um parâmetro `repeatCount` que duplica a mensagem em vários quadros

consecutivos, aumentando a confiabilidade da entrega. Esse recurso está disponível somente para fluxos de vídeo.

Usar embedMessage

Os clientes de publicação podem incorporar cargas úteis de mensagens em seus fluxos de vídeo usando o método `embedMessage` em ImageDevice. A carga útil deve ter mais de 0 KB e menos de 1 KB. O número de mensagens incorporadas inseridas não deve exceder 10 KB por segundo.

```
val surfaceSource: SurfaceSource = imageStream.device as SurfaceSource
val message = "hello world"
val messageBytes = message.toByteArray(StandardCharsets.UTF_8)

try {
    surfaceSource.embedMessage(messageBytes, 0)
} catch (e: BroadcastException) {
    Log.e("EmbedMessage", "Failed to embed message: ${e.message}")
}
```

Repetir cargas úteis das mensagens

Use `repeatCount` para duplicar a mensagem em vários quadros para melhorar a confiabilidade. Esse valor deve ser entre 0 e 30. Os clientes destinatários devem ter uma lógica para desduplicar a mensagem.

```
try {
    surfaceSource.embedMessage(messageBytes, 5)
    // repeatCount: 0-30, receiving clients should handle duplicates
} catch (e: BroadcastException) {
    Log.e("EmbedMessage", "Failed to embed message: ${e.message}")
}
```

Ler mensagens incorporadas

Consulte "Obter informações de aprimoramento suplementares (SEI)" abaixo para saber como ler mensagens incorporadas de fluxos recebidos.

Obter informações de aprimoramento suplementares (SEI)

A unidade NAL de informações de aprimoramento suplementar (SEI) é usada para armazenar metadados alinhados ao quadro ao lado do vídeo. Os clientes assinantes podem ler as cargas

úteis do SEI de um publicador que está publicando um vídeo H.264 inspecionando a propriedade `embeddedMessages` nos objetos `ImageDeviceFrame` que saem do `ImageDevice` do publicador. Para fazer isso, adquira o `ImageDevice` de um publicador e, em seguida, observe cada quadro por meio de um retorno de chamada fornecido para `setOnFrameCallback`, conforme mostrado no exemplo a seguir:

```
// in a StageRenderer’s onStreamsAdded function, after acquiring the new ImageStream

val imageDevice = imageStream.device as ImageDevice
imageDevice.setOnFrameCallback(object : ImageDevice.FrameCallback {
 override fun onFrame(frame: ImageDeviceFrame) {
      for (message in frame.embeddedMessages) {
          if (message is UserDataUnregisteredSeiMessage) {
              val seiMessageBytes = message.data
              val seiMessageUUID = message.uuid

              // interpret the message's data based on the UUID
          }
      }
 }
})
```

Continuação da sessão em segundo plano

Quando a aplicação entra em segundo plano, Pode ser que você deseje interromper as publicações ou se inscrever somente para ouvir o áudio de outros participantes remotos. Para fazer isso, atualize a implementação de sua `Strategy` para interromper as publicações e se inscreva como `AUDIO_ONLY` (ou `NONE`, se aplicável).

```
// Local variables before going into the background
boolean shouldPublish = true;
Stage.SubscribeType subscribeType = Stage.SubscribeType.AUDIO_VIDEO;

// Stage.Strategy implementation
@Override
boolean shouldPublishFromParticipant(@NonNull Stage stage, @NonNull ParticipantInfo
 participantInfo) {
 return shouldPublish;
}

@Override
```

```
Stage.SubscribeType shouldSubscribeToParticipant(@NonNull Stage stage, @NonNull
 ParticipantInfo participantInfo) {
 return subscribeType;
}

// In our Activity, modify desired publish/subscribe when we go to background, then
 call refreshStrategy to update the stage
@Override
void onStop() {
 super.onStop();
 shouldPublish = false;
 subscribeTpye = Stage.SubscribeType.AUDIO_ONLY;
 stage.refreshStrategy();
}
```

Codificação em camadas com transmissão simultânea

A codificação em camadas com transmissão simultânea é um atributo de streaming em tempo real do IVS que permite que os publicadores enviem várias camadas de vídeo de qualidade diferentes e que os assinantes configurem essas camadas de forma dinâmica ou manual. O atributo é descrito mais detalhadamente no documento Otimizações de streaming.

Configuração da codificação em camadas (Publicador)

Como publicador, para habilitar a codificação em camadas com a transmissão simultânea, adicione a seguinte configuração à sua `LocalStageStream` na instanciação:

```
// Enable Simulcast
StageVideoConfiguration config = new StageVideoConfiguration();
config.simulcast.setEnabled(true);

ImageLocalStageStream cameraStream = new ImageLocalStageStream(frontCamera, config);

// Other Stage implementation code
```

Dependendo da resolução definida na configuração do vídeo, um determinado número de camadas será codificado e enviado conforme definido na seção Camadas, qualidades e taxas de quadros padrão de Otimizações de streaming.

Também é possível configurar opcionalmente camadas individuais a partir da configuração do simulcast:

```
// Enable Simulcast
StageVideoConfiguration config = new StageVideoConfiguration();
config.simulcast.setEnabled(true);

List<StageVideoConfiguration.Simulcast.Layer> simulcastLayers = new ArrayList<>();
simulcastLayers.add(StagePresets.SimulcastLocalLayer.DEFAULT_720);
simulcastLayers.add(StagePresets.SimulcastLocalLayer.DEFAULT_180);

config.simulcast.setLayers(simulcastLayers);

ImageLocalStageStream cameraStream = new ImageLocalStageStream(frontCamera, config);

// Other Stage implementation code
```

Como alternativa, é possível criar suas próprias configurações de camada personalizadas para até três camadas. Se você fornecer uma matriz vazia ou não fornecer um valor, serão usados os padrões descritos acima. As camadas são descritas com os seguintes definidores de propriedade obrigatórios:

- `setSize: Vec2;`
- `setMaxBitrate: integer;`
- `setMinBitrate: integer;`
- `setTargetFramerate: integer;`

Começando com as predefinições, você pode substituir propriedades individuais ou criar uma configuração totalmente nova:

```
// Enable Simulcast
StageVideoConfiguration config = new StageVideoConfiguration();
config.simulcast.setEnabled(true);

List<StageVideoConfiguration.Simulcast.Layer> simulcastLayers = new ArrayList<>();

// Configure high quality layer with custom framerate
StageVideoConfiguration.Simulcast.Layer customHiLayer =
 StagePresets.SimulcastLocalLayer.DEFAULT_720;
customHiLayer.setTargetFramerate(15);

// Add layers to the list
simulcastLayers.add(customHiLayer);
```

```
simulcastLayers.add(StagePresets.SimulcastLocalLayer.DEFAULT_180);

config.simulcast.setLayers(simulcastLayers);

ImageLocalStageStream cameraStream = new ImageLocalStageStream(frontCamera, config);

// Other Stage implementation code
```

Para obter informações sobre valores máximos, limites e erros que podem ser acionados ao configurar camadas individuais, consulte a documentação de referência do SDK.

Configuração da codificação em camadas (Assinante)

Como assinante, você não precisa fazer nada para habilitar a codificação em camadas. Se um publicador estiver enviando camadas de transmissão simultânea, por padrão, o servidor se adapta dinamicamente entre as camadas para escolher a qualidade ideal com base no dispositivo e nas condições da rede do assinante.

Alternativamente, para escolher camadas explícitas que o publicador está enviando, há várias opções, descritas abaixo.

Opção 1: preferência de qualidade da camada inicial

Usando a estratégia `subscribeConfigurationForParticipant`, é possível escolher qual camada inicial você deseja receber como assinante:

```
@Override
public SubscribeConfiguration subscribeConfigrationForParticipant(@NonNull Stage stage,
 @NonNull ParticipantInfo participantInfo) {
    SubscribeConfiguration config = new SubscribeConfiguration();


 config.simulcast.setInitialLayerPreference(SubscribeSimulcastConfiguration.InitialLayerPrefere

    return config;
}
```

Por padrão, os assinantes sempre recebem primeiro a camada de qualidade mais baixa; isso aumenta lentamente até a camada de mais alta qualidade. Isso otimiza o consumo de largura de banda do usuário final e fornece o melhor tempo para vídeo, reduzindo os congelamentos iniciais de vídeo para usuários em redes mais fracas.

Essas opções estão disponíveis para `InitialLayerPreference`:

- `LOWEST_QUALITY` — O servidor fornece primeiro a camada de vídeo de menor qualidade. Isso otimiza o consumo de largura de banda, bem como o tempo até a mídia. A qualidade é definida como a combinação de tamanho, taxa de bits e taxa de quadros do vídeo. Por exemplo, o vídeo 720p tem qualidade inferior ao vídeo 1080p.
- `HIGHEST_QUALITY` — O servidor fornece primeiro a camada de vídeo de mais alta qualidade. Isso otimiza a qualidade, mas pode aumentar o tempo até a mídia. A qualidade é definida como a combinação de tamanho, taxa de bits e taxa de quadros do vídeo. Por exemplo, o vídeo 1080p tem qualidade superior ao vídeo 720p.

Observação: para que as preferências iniciais da camada (a chamada `setInitialLayerPreference`) entrem em vigor, é necessária uma nova assinatura, pois essas atualizações não se aplicam à assinatura ativa.

Opção 2: Camada preferida para fluxo

O método de estratégia `preferredLayerForStream` permite selecionar uma camada após o início da transmissão. Esse método de estratégia recebe as informações do participante e do stream, para que você possa selecionar uma camada participante por participante. O SDK chama esse método em resposta a eventos específicos, como quando as camadas do stream mudam, o estado do participante muda ou a aplicação host atualiza a estratégia.

O método de estratégia retorna um objeto `RemoteStageStream.Layer`, que pode ser um dos seguintes:

- Um objeto de camada, como um retornado por `RemoteStageStream.getLayers`.
- null, o que indica que nenhuma camada deve ser selecionada e que a adaptação dinâmica é preferida.

Por exemplo, a estratégia a seguir sempre fará com que os usuários selecionem a camada de vídeo de menor qualidade disponível:

```
@Nullable
@Override
public RemoteStageStream.Layer preferredLayerForStream(@NonNull Stage stage, @NonNull
 ParticipantInfo participantInfo, @NonNull RemoteStageStream stream) {
    return stream.getLowestQualityLayer();
```

```
}
```

Para redefinir a seleção de camadas e retornar à adaptação dinâmica, retorne null ou undefined na estratégia. Neste exemplo, `appState` é uma variável de espaço reservado que representa o estado da aplicação do host.

```
@Nullable
@Override
public RemoteStageStream.Layer preferredLayerForStream(@NonNull Stage stage, @NonNull
 ParticipantInfo participantInfo, @NonNull RemoteStageStream stream) {
    if (appState.isAutoMode) {
        return null;
    } else {
        return appState.layerChoice;
    }
}
```

Opção 3: auxiliares da camada RemoteStageStream

`RemoteStageStream` tem vários auxiliares que podem ser usados para tomar decisões sobre a seleção de camadas e exibir as seleções correspondentes aos usuários finais:

- Eventos de camada — Além de `StageRenderer`, o `RemoteStageStream.Listener` tem eventos que comunicam mudanças de adaptação de camada e transmissão simultânea:
  - `void onAdaptionChanged(boolean adaption)`
  - `void onLayersChanged(@NonNull List<Layer> layers)`
  - `void onLayerSelected(@Nullable Layer layer, @NonNull LayerSelectedReason reason)`
- Métodos de camada — `RemoteStageStream` tem vários métodos auxiliares que podem ser usados para obter informações sobre o fluxo e as camadas que estão sendo apresentadas. Esses métodos estão disponíveis no fluxo remoto fornecido na estratégia `preferredLayerForStream`, bem como nos fluxos remotos expostos via `StageRenderer.onStreamsAdded`.
  - `stream.getLayers`
  - `stream.getSelectedLayer`
  - `stream.getLowestQualityLayer`
  - `stream.getHighestQualityLayer`
  - `stream.getLayersWithConstraints`

Para obter detalhes, consulte a classe `RemoteStageStream` na documentação de referência do SDK. Pelo motivo `LayerSelected`, se `UNAVAILABLE` for retornado, isso indica que não foi possível selecionar a camada solicitada. Em vez disso, a melhor seleção é feita, que normalmente é uma camada de qualidade inferior para manter a estabilidade do fluxo.

Limitações de configuração de vídeo

O SDK não oferece suporte para impor o modo retrato ou paisagem usando `StageVideoConfiguration.setSize(BroadcastConfiguration.Vec2 size)`. Na orientação retrato, a dimensão menor é usada como largura, enquanto que, na orientação paisagem, essa dimensão é usada como altura. Isso significa que as seguintes duas chamadas para `setSize` têm o mesmo efeito na configuração de vídeo:

```
StageVideo Configuration config = new StageVideo Configuration();

config.setSize(BroadcastConfiguration.Vec2(720f, 1280f);
config.setSize(BroadcastConfiguration.Vec2(1280f, 720f);
```

Tratamento de problemas de rede

Quando a conexão de rede do dispositivo local é perdida, o SDK tenta se reconectar internamente sem nenhuma ação do usuário. Em alguns casos, o SDK não obtém êxito e a ação do usuário é necessária. Existem dois erros principais relacionados à perda da conexão de rede:

- Código de erro 1400 com a mensagem: “PeerConnection foi perdido devido a um erro de rede desconhecido”.
- Código de erro 1300 com a mensagem: “Tentativas de repetição esgotadas”.

Se o primeiro erro for recebido, mas o segundo não, o SDK ainda estará conectado ao palco e tentará restabelecer as conexões automaticamente. Como proteção, você pode chamar `refreshStrategy` sem nenhuma alteração nos valores de retorno do método de estratégia para acionar uma tentativa de reconexão manual.

Se o segundo erro for recebido, as tentativas de reconexão do SDK falharam e o dispositivo local não está mais conectado ao palco. Nesse caso, tente entrar novamente no palco ao chamar `join` depois que sua conexão de rede for restabelecida.

Em geral, encontrar erros após entrar em um palco com êxito indica que o SDK não conseguiu restabelecer uma conexão. Crie um novo objeto `Stage` e tente entrar quando as condições da rede melhorarem.

Uso de microfones Bluetooth

Para publicar usando microfones Bluetooth, você deve iniciar uma conexão por Bluetooth SCO:

```
Bluetooth.startBluetoothSco(context);
// Now bluetooth microphones can be used
…
// Must also stop bluetooth SCO
Bluetooth.stopBluetoothSco(context);
```

Tratamento de erros no SDK de Transmissão para Android do IVS | Streaming em tempo real

Esta seção é uma visão geral das condições de erros, como o SDK de Transmissão para Android para streaming em tempo real do IVS os relata à aplicação e o que uma aplicação deve fazer quando esses erros são encontrados.

Erros fatais x Erros não fatais

O objeto de erro tem um campo booleano “is fatal” de `BroadcastException`.

Em geral, erros fatais estão relacionados à conexão com o servidor do Stages (ou uma conexão não pode ser estabelecida ou foi perdida e não pode ser recuperada). O aplicativo deve recriar o estágios e se associar novamente, possivelmente com um novo token ou quando a conectividade do dispositivo se recuperar.

Erros não fatais geralmente estão relacionados ao estado de publicação/assinatura e são tratados pelo SDK, que repete a operação de publicação/assinatura.

Você pode verificar essa propriedade:

```
try {
  stage.join(...)
} catch (e: BroadcastException) {
  If (e.isFatal) {
```

```
    // the error is fatal
```

Erros de entrada

Token malformado

Isso acontece quando o token de estágio está malformado.

O SDK gera uma exceção Java de uma chamada para `stage.join`, com o código de erro = 1000 e fatal = true.

Ação: crie um token válido e tente entrar novamente.

Token expirado

Isso acontece quando o token de estágio expirou.

O SDK gera uma exceção Java de uma chamada para `stage.join`, com o código de erro = 1001 e fatal = true.

Ação: crie um novo token e tente entrar novamente.

Token inválido ou revogado

Isso acontece quando o token do estágio não está malformado, mas é rejeitado pelo servidor do Stages. Isso é relatado de forma assíncrona por meio do renderizador de estágio fornecido pela aplicação.

O SDK chama `onConnectionStateChanged` com uma exceção, com o código de erro = 1026 e fatal = true.

Ação: crie um token válido e tente entrar novamente.

Erros de rede para entrada inicial

Isso acontece quando o SDK não consegue entrar em contato com o servidor do Stages para estabelecer uma conexão. Isso é relatado de forma assíncrona por meio do renderizador de estágio fornecido pela aplicação.

O SDK chama `onConnectionStateChanged` com uma exceção, com o código de erro = 1300 e fatal = true.

Ação: aguarde até que a conectividade do dispositivo se recupere e tente entrar novamente.

Erros de rede quando já ingressado

Se a conexão de rede do dispositivo cair, o SDK poderá perder sua conexão com os servidores de Estágios. Isso é relatado de forma assíncrona por meio do renderizador de estágio fornecido pela aplicação.

O SDK chama `onConnectionStateChanged` com uma exceção, com o código de erro = 1300 e fatal = true.

Ação: aguarde até que a conectividade do dispositivo se recupere e tente entrar novamente.

Erros de publicação/assinatura

Inicial

Há vários erros:

- MultihostSessionOfferCreationFailPublish (1.020)
- MultihostSessionOfferCreationFailSubscribe (1.021)
- MultihostSessionNoIceCandidates (1.022)
- MultihostSessionStageAtCapacity (1.024)
- SignallingSessionCannotRead (1.201)
- SignallingSessionCannotSend (1.202)
- SignallingSessionBadResponse (1.203)

Estes são relatados de forma assíncrona por meio do renderizador de estágio fornecido pela aplicação.

O SDK repete a operação por um número limitado de vezes. as novas tentativas, o estado de publicação/assinatura é `ATTEMPTING_PUBLISH` / `ATTEMPTING_SUBSCRIBE`. Se as tentativas de repetição forem bem-sucedidas, o estado mudará para `PUBLISHED` / `SUBSCRIBED`.

O SDK chama `onError` com o código de erro relevante e fatal = false.

Ação: nenhuma ação é necessária, pois o SDK tenta novamente de forma automática. Opcionalmente, a aplicação pode atualizar a estratégia para forçar mais tentativas.

Já estabelecido, em seguida reprovar

Uma publicação ou assinatura pode falhar depois de ser estabelecida, provavelmente devido a um erro de rede. O código de erro para “conexão de peer perdida devido a um erro de rede” é 1400.

Isso é relatado de forma assíncrona por meio do renderizador de estágio fornecido pela aplicação.

O SDK tenta novamente a operação de publicação/assinatura. as novas tentativas, o estado de publicação/assinatura é `ATTEMPTING_PUBLISH` / `ATTEMPTING_SUBSCRIBE`. Se as tentativas de repetição forem bem-sucedidas, o estado mudará para `PUBLISHED` / `SUBSCRIBED`.

O SDK chama `onError` com o código de erro = 1400 e fatal = false.

Ação: nenhuma ação é necessária, pois o SDK tenta novamente de forma automática. Opcionalmente, a aplicação pode atualizar a estratégia para forçar mais tentativas. Se houver perda total de conectividade, é provável que a conexão com o Stages também falhe.

SDK de Transmissão do IVS: Guia do iOS | Streaming em tempo real

O SDK de Transmissão do streaming em tempo real do IVS para iOS possibilita que os participantes enviem e recebam vídeos no iOS.

O módulo `AmazonIVSBroadcast` implementa a interface descrita neste documento. Há suporte para as seguintes operações:

- Entrar em um palco
- Publicar mídia para outros participantes do palco
- Inscrever-se na mídia de outros participantes do palco
- Gerenciar e monitorar vídeos e áudios publicados no palco
- Obter estatísticas WebRTC para cada conexão de pares
- Todas as operações do SDK de Transmissão do streaming de baixa latência do IVS para iOS

Versão mais recente do SDK de transmissão para iOS: 1.47.0 (Notas de release)

Documentação de referência: para obter informações sobre os métodos mais importantes disponíveis no SDK de Transmissão do Amazon IVS para iOS, consulte a documentação de referência em https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.47.0/ios/.

Código de amostra: consulte o repositório de amostra do iOS no GitHub: https://github.com/aws-samples/amazon-ivs-real-time-streaming-ios-samples.

Requisitos da plataforma: iOS 14+

Introdução ao SDK de Transmissão para iOS do IVS | Streaming em tempo real

Este documento descreve as etapas envolvidas ao começar a usar o SDK de Transmissão para iOS para streaming em tempo real do IVS.

Instalar a biblioteca

Recomendamos integrar o SDK de transmissão usando o Swift Package Manager. (Se preferir, você pode adicionar manualmente a estrutura do framework a seu projeto.)

Recomendado: integre o SDK de transmissão (Swift Package Manager)


1. Baixe o arquivo Package.swift de https://broadcast.live-video.net/1.47.0/Package.swift.
2. Em seu projeto, crie um novo diretório denominado AmazonIVSBroadcast e adicione-o ao controle de versão.
3. Coloque o arquivo Package.swift que foi baixado no novo diretório.
4. No Xcode, vá para Arquivo > Adicionar dependências de pacote e selecione Adicionar local....
5. Navegue e selecione o diretório AmazonIVSBroadcast que você criou e selecione Adicionar pacote.
6. Quando receber o prompt Escolha produtos de pacote para AmazonIVSBroadcast, selecione AmazonIVSBroadcastStages como seu produto de pacote definindo o destino da aplicação na seção Adicionar ao destino.
7. Selecione Adicionar pacote.

Importante: o SDK de transmissão de streaming em tempo real do IVS inclui todos os atributos do SDK de transmissão de streaming de baixa latência do IVS. Não é possível integrar os dois SDKs no mesmo projeto.

Abordagem alternativa: instalar o framework manualmente

1. Faça download da versão mais recente em https://broadcast.live-video.net/1.47.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip.

2. Extraia o conteúdo do arquivo. `AmazonIVSBroadcast.xcframework` contém o SDK para dispositivo e para o simulador.
3. Incorporado o `AmazonIVSBroadcast.xcframework` arrastando-o para a seção Frameworks, Libraries, and Embedded Content (Frameworks, bibliotecas e conteúdo incorporado) da guia General (Geral) para o destino de sua aplicação.



Solicitar permissões

Sua aplicação deverá solicitar permissão para acessar a câmera e o microfone do usuário. (Isso não é específico do Amazon IVS; é necessário para qualquer aplicação que precise acessar câmeras e microfones.)

Aqui, verificamos se o usuário já concedeu permissões; caso contrário, nós as solicitamos:

```
switch AVCaptureDevice.authorizationStatus(for: .video) {
case .authorized: // permission already granted.
case .notDetermined:
   AVCaptureDevice.requestAccess(for: .video) { granted in
       // permission granted based on granted bool.
   }
case .denied, .restricted: // permission denied.
@unknown default: // permissions unknown.
}
```

É necessário fazer isso para os tipos de mídia `.video` e `.audio`, se você quiser acesso a câmeras e microfones, respectivamente.

Também é necessário adicionar entradas para `NSCameraUsageDescription` e `NSMicrophoneUsageDescription` no `Info.plist`. Caso contrário, sua aplicação falhará ao tentar solicitar permissões.

Desativar o temporizador de ociosidade da aplicação

Isso é opcional, porém é recomendado. Isso impede que seu dispositivo entre em modo de suspensão enquanto usa o SDK de Transmissão, o que interromperia a transmissão.

```
override func viewDidAppear(_ animated: Bool) {
   super.viewDidAppear(animated)
   UIApplication.shared.isIdleTimerDisabled = true
}
override func viewDidDisappear(_ animated: Bool) {
   super.viewDidDisappear(animated)
   UIApplication.shared.isIdleTimerDisabled = false
}
```

Publicação e assinatura com o SDK de Transmissão para iOS do IVS | Streaming em tempo real

Este documento descreve as etapas envolvidas na publicação e assinatura de um estágio usando o SDK de Transmissão para iOS para streaming em tempo real do IVS.

Conceitos

Existem três conceitos principais que fundamentam a funcionalidade em tempo real: palco, estratégia e renderizador. O objetivo do projeto é minimizar a quantidade de lógica do lado do cliente que é necessária para desenvolver um produto funcional.

Estágio

A classe `IVSStage` corresponde ao principal ponto de interação entre a aplicação de host e o SDK. A classe representa o próprio palco e é usada para entrar e sair do palco. Criar ou entrar em um palco requer uma string de token válida e não expirada do ambiente de gerenciamento (representada como `token`). Entrar e sair de um palco é simples.

```
let stage = try IVSStage(token: token, strategy: self)

try stage.join()

stage.leave()
```

Na classe `IVSStage`, também é possível anexar `IVSStageRenderer` e `IVSErrorDelegate`:

```
let stage = try IVSStage(token: token, strategy: self)
stage.errorDelegate = self
stage.addRenderer(self) // multiple renderers can be added
```

Estratégia

O protocolo `IVSStageStrategy` fornece uma maneira para a aplicação de host comunicar o estado desejado do palco ao SDK. Três funções precisam ser implementadas: `shouldSubscribeToParticipant`, `shouldPublishParticipant` e `streamsToPublishForParticipant`. Todas serão discutidas abaixo.

Como se inscrever como participante

```
func stage(_ stage: IVSStage, shouldSubscribeToParticipant participant:
 IVSParticipantInfo) -> IVSStageSubscribeType
```

Quando um participante remoto entra em um palco, o SDK consulta a aplicação de host sobre o estado de inscrição desejado para esse participante. As opções são `.none`, `.audioOnly` e `.audioVideo`. Ao retornar um valor para essa função, a aplicação de host não precisa se preocupar com o estado de publicação, o estado atual da inscrição ou o estado da conexão do palco. Se `.audioVideo` for retornado, o SDK aguardará até que o participante remoto esteja publicando antes de inscrever e atualizará a aplicação de host por meio do renderizador durante todo o processo.

Veja a seguir uma amostra de implementação:

```
func stage(_ stage: IVSStage, shouldSubscribeToParticipant participant:
 IVSParticipantInfo) -> IVSStageSubscribeType {
    return .audioVideo
}
```

Esta é a implementação completa desta função para uma aplicação de host que sempre deseja que todos os participantes se vejam, por exemplo, uma aplicação de bate-papo por vídeo.

Implementações mais avançadas também são possíveis. Use a propriedade `attributes` em `IVSParticipantInfo` para se inscrever, de forma seletiva, como participante com base nos atributos fornecidos pelo servidor:

```
func stage(_ stage: IVSStage, shouldSubscribeToParticipant participant:
 IVSParticipantInfo) -> IVSStageSubscribeType {
```

```
    switch participant.attributes["role"] {
    case "moderator": return .none
    case "guest": return .audioVideo
    default: return .none
    }
}
```

Isso pode ser usado para criar um palco no qual os moderadores podem monitorar todos os convidados sem serem vistos ou ouvidos. A aplicação de host pode usar uma lógica de negócios adicional para permitir que os moderadores se vejam, mas permaneçam invisíveis para os convidados.

Configuração da assinatura de participantes

```
func stage(_ stage: IVSStage, subscribeConfigurationForParticipant participant:
 IVSParticipantInfo) -> IVSSubscribeConfiguration
```

Se um participante remoto estiver fazendo uma assinatura (consulte Assinatura de participantes), o SDK consultará a aplicação host sobre uma configuração de assinatura personalizada para esse participante. Essa configuração é opcional e permite que a aplicação host controle certos aspectos do comportamento do assinante. Para obter informações sobre o que pode ser configurado, consulte SubscribeConfiguration na documentação de referência do SDK.

Veja a seguir uma amostra de implementação:

```
func stage(_ stage: IVSStage, subscribeConfigurationForParticipant participant:
 IVSParticipantInfo) -> IVSSubscribeConfiguration {
    let config = IVSSubscribeConfiguration()

    try! config.jitterBuffer.setMinDelay(.medium())

    return config
}
```

Essa implementação atualiza o atraso mínimo do buffer de instabilidade para todos os participantes assinantes para uma predefinição de `MEDIUM`.

Como com `shouldSubscribeToParticipant`, implementações mais avançadas são possíveis. As `ParticipantInfo` fornecidas podem ser usadas para atualizar seletivamente a configuração de assinatura para participantes específicos.

Recomendamos usar os valores padrão. Especifique a configuração personalizada somente se houver um comportamento específico que você queira alterar.

Publicação

```
func stage(_ stage: IVSStage, shouldPublishParticipant participant: IVSParticipantInfo)
 -> Bool
```

Uma vez conectado ao palco, o SDK consulta a aplicação de host para visualizar se um determinado participante deve realizar uma publicação. Isso é invocado somente para participantes locais que têm permissão para realizar publicações com base no token fornecido.

Veja a seguir uma amostra de implementação:

```
func stage(_ stage: IVSStage, shouldPublishParticipant participant: IVSParticipantInfo)
 -> Bool {
    return true
}
```

Isso é para uma aplicação de bate-papo por vídeo padrão na qual os usuários sempre desejam realizar publicações. Eles podem ativar e desativar o áudio e o vídeo para serem ocultados ou vistos/ouvidos instantaneamente. (Também é possível usar publicar/cancelar a publicação, mas isso é muito mais lento. Ativar/Desativar o áudio é preferível para casos de uso em que é desejável alterar a visibilidade com frequência.)

Como escolher streams para realizar publicações

```
func stage(_ stage: IVSStage, streamsToPublishForParticipant participant:
 IVSParticipantInfo) -> [IVSLocalStageStream]
```

Ao realizar publicações, isso é usado para determinar quais streams de áudio e de vídeo devem ser publicados. Isso será abordado com mais detalhes posteriormente em Publish a Media Stream.

Como atualizar a estratégia

A estratégia pretende ser dinâmica, ou seja, os valores retornados de qualquer uma das funções acima podem ser alterados a qualquer momento. Por exemplo, se a aplicação de host não desejar realizar publicações até que o usuário final toque em um botão, será possível retornar uma variável de `shouldPublishParticipant` (algo como `hasUserTappedPublishButton`). Quando essa variável for alterada com base em uma interação do usuário final, chame

`stage.refreshStrategy()` para sinalizar ao SDK que ele deve consultar a estratégia para obter os valores mais recentes, aplicando somente o que sofreu alterações. Se o SDK observar que o valor `shouldPublishParticipant` foi alterado, ele iniciará o processo de publicação. Se as consultas do SDK e todas as funções retornarem o mesmo valor anterior, a chamada `refreshStrategy` não fará nenhuma modificação no palco.

Se o valor de retorno de `shouldSubscribeToParticipant` for alterado de `.audioVideo` para `.audioOnly`, a transmissão de vídeo será removida para todos os participantes com os valores retornados alterados, caso uma transmissão de vídeo tenha existido anteriormente.

Geralmente, o palco usa a estratégia para aplicar com mais eficiência a diferença entre as estratégias anteriores e atuais, sem que a aplicação de host precise se preocupar com todo o estado necessário para realizar o gerenciamento adequado. Por causa disso, pense na chamada `stage.refreshStrategy()` como uma operação barata, porque ela não faz nada a menos que a estratégia seja alterada.

Renderizador

O protocolo `IVSStageRenderer` comunica o estado do palco à aplicação de host. Geralmente, as atualizações na interface do usuário da aplicação de host podem ser baseadas inteiramente nos eventos fornecidos pelo renderizador. O renderizador fornece as seguintes funções:

```
func stage(_ stage: IVSStage, participantDidJoin participant: IVSParticipantInfo)

func stage(_ stage: IVSStage, participantDidLeave participant: IVSParticipantInfo)

func stage(_ stage: IVSStage, participant: IVSParticipantInfo, didChange publishState:
 IVSParticipantPublishState)

func stage(_ stage: IVSStage, participant: IVSParticipantInfo, didChange
 subscribeState: IVSParticipantSubscribeState)

func stage(_ stage: IVSStage, participant: IVSParticipantInfo, didAdd streams:
 [IVSStageStream])

func stage(_ stage: IVSStage, participant: IVSParticipantInfo, didRemove streams:
 [IVSStageStream])

func stage(_ stage: IVSStage, participant: IVSParticipantInfo, didChangeMutedStreams
 streams: [IVSStageStream])
```

```
func stage(_ stage: IVSStage, didChange connectionState: IVSStageConnectionState,
 withError error: Error?)

func stage(_ stage: IVSStage, participant: IVSParticipantInfo, stream:
 IVSRemoteStageStream, didChangeStreamAdaption adaption: Bool)

func stage(_ stage: IVSStage, participant: IVSParticipantInfo, stream:
 IVSRemoteStageStream, didChange layers: [IVSRemoteStageStreamLayer])

func stage(_ stage: IVSStage, participant: IVSParticipantInfo, stream:
 IVSRemoteStageStream, didSelect layer: IVSRemoteStageStreamLayer?, reason:
 IVSRemoteStageStream.LayerSelectedReason)
```

Não é esperado que as informações fornecidas pelo renderizador impactem os valores de retorno da estratégia. Por exemplo, não se espera que o valor de retorno de `shouldSubscribeToParticipant` seja alterado quando `participant:didChangePublishState` for chamado. Se a aplicação de host desejar inscrever um determinado participante, ele deverá retornar o tipo de inscrição desejado, independentemente do estado de publicação desse participante. O SDK é responsável por garantir que o estado desejado da estratégia seja acionado no momento correto com base no estado do palco.

Observe que somente a publicação de participantes aciona `participantDidJoin` e, sempre que um participante interrompe as publicações ou sai da sessão de palco, `participantDidLeave` é acionado.

Publicação de uma transmissão de mídia

Dispositivos locais, como microfones e câmeras integrados, são descobertos por meio de `IVSDeviceDiscovery`. Veja a seguir um exemplo de como selecionar a câmera frontal e o microfone padrão e, em seguida, retorná-los como `IVSLocalStageStreams` para serem publicados pelo SDK:

```
let devices = IVSDeviceDiscovery().listLocalDevices()

// Find the camera virtual device, choose the front source, and create a stream
let camera = devices.compactMap({ $0 as? IVSCamera }).first!
let frontSource = camera.listAvailableInputSources().first(where: { $0.position
 == .front })!
camera.setPreferredInputSource(frontSource)
let cameraStream = IVSLocalStageStream(device: camera)
```

```
// Find the microphone virtual device and create a stream
let microphone = devices.compactMap({ $0 as? IVSMicrophone }).first!
let microphoneStream = IVSLocalStageStream(device: microphone)

// Configure the audio manager to use the videoChat preset, which is optimized for bi-
directional communication, including echo cancellation.
IVSStageAudioManager.sharedInstance().setPreset(.videoChat)

// This is a function on IVSStageStrategy
func stage(_ stage: IVSStage, streamsToPublishForParticipant participant:
 IVSParticipantInfo) -> [IVSLocalStageStream] {
    return [cameraStream, microphoneStream]
}
```

Exibição e remoção de participantes

Após a conclusão da inscrição, você receberá uma matriz de objetos `IVSStageStream` por meio da função `didAddStreams` do renderizador. Para visualizar previamente ou receber estatísticas de nível de áudio sobre este participante, é possível acessar o objeto `IVSDevice` subjacente da transmissão:

```
if let imageDevice = stream.device as? IVSImageDevice {
    let preview = imageDevice.previewView()
    /* attach this UIView subclass to your view */
} else if let audioDevice = stream.device as? IVSAudioDevice {
    audioDevice.setStatsCallback( { stats in
        /* process stats.peak and stats.rms */
    })
}
```

Quando um participante interrompe as publicações ou cancela a inscrição, a função `didRemoveStreams` é chamada com as transmissões que foram removidas. As aplicações de host devem usar isso como um sinal para remover a transmissão de vídeo do participante da hierarquia de visualização.

`didRemoveStreams` é invocada para todos os cenários em que uma transmissão pode ser removida, incluindo:

- Um participante remoto que interrompe as publicações.
- Um dispositivo local que cancela a inscrição ou altera a inscrição de `.audioVideo` para `.audioOnly`.

- Um participante remoto que sai do palco.
- Um participante local que sai do palco.

Como `didRemoveStreams` é invocada para todos os cenários, nenhuma lógica de negócios personalizada é necessária para remover participantes da IU durante operações de saída remotas ou locais.

Ativação ou desativação do áudio para transmissões de mídia

Os objetos `IVSLocalStageStream` têm uma função `setMuted` que controla se a transmissão é silenciada. Essa função pode ser chamada na transmissão antes ou depois de ser retornada da função de estratégia `streamsToPublishForParticipant`.

Importante: se uma nova instância de objeto `IVSLocalStageStream` for retornada por `streamsToPublishForParticipant` após uma chamada para `refreshStrategy`, o estado mudo do novo objeto de transmissão será aplicado ao palco. Tenha cuidado ao criar novas instâncias `IVSLocalStageStream` para garantir que o estado mudo esperado seja mantido.

Monitoramento do estado mudo da mídia do participante remoto

Quando um participante altera o estado mudo de sua transmissão de vídeo ou áudio, a função `didChangeMutedStreams` do renderizador é invocada com uma matriz de transmissões que foram alteradas. Use a propriedade `isMuted` na `IVSStageStream` para atualizar a IU adequadamente:

```
func stage(_ stage: IVSStage, participant: IVSParticipantInfo, didChangeMutedStreams
 streams: [IVSStageStream]) {
    streams.forEach { stream in
        /* stream.isMuted */
    }
}
```

Criação de uma configuração de palco

Para personalizar os valores da configuração de vídeo de um palco, use `IVSLocalStageStreamVideoConfiguration`:

```
let config = IVSLocalStageStreamVideoConfiguration()
try config.setMaxBitrate(900_000)
try config.setMinBitrate(100_000)
try config.setTargetFramerate(30)
```

```
try config.setSize(CGSize(width: 360, height: 640))
config.degradationPreference = .balanced
```

Obtenção de estatísticas WebRTC

Para obter as estatísticas WebRTC mais recentes para uma transmissão de publicação ou uma transmissão de inscrição, use `requestRTCStats` em `IVSStageStream`. Quando uma coleta for concluída, você receberá as estatísticas por meio do `IVSStageStreamDelegate`, que pode ser definido em `IVSStageStream`. Para coletar estatísticas WebRTC de forma contínua, chame esta função em um `Timer`.

```
func stream(_ stream: IVSStageStream, didGenerateRTCStats stats: [String : [String :
 String]]) {
    for stat in stats {
      for member in stat.value {
         print("stat \(stat.key) has member \(member.key) with value \(member.value)")
      }
   }
}
```

Obtenção de atributos do participante

Se você especificar atributos na solicitação da operação `CreateParticipantToken`, poderá visualizar os atributos nas propriedades `IVSParticipantInfo`:

```
func stage(_ stage: IVSStage, participantDidJoin participant: IVSParticipantInfo) {
    print("ID: \(participant.participantId)")
    for attribute in participant.attributes {
        print("attribute: \(attribute.key)=\(attribute.value)")
    }
}
```

Incorporar mensagens

O método `embedMessage` em IVSImageDevice permite inserir cargas de metadados diretamente nos quadros de vídeo durante a publicação. Isso torna possível o envio de mensagens sincronizadas aos quadros para aplicações em tempo real. A incorporação de mensagens está disponível somente quando o SDK é usado para publicação em tempo real (e não publicação de baixa latência).

Não há garantias de que as mensagens incorporadas chegarão aos assinantes, pois elas são incorporadas diretamente aos quadros de vídeo e transmitidas por UDP, o que não garante

a entrega de pacotes. A perda de pacotes durante a transmissão pode resultar na perda de mensagens, especialmente em condições de rede precárias. Para mitigar esse problema, o método `embedMessage` inclui um parâmetro `repeatCount` que duplica a mensagem em vários quadros consecutivos, aumentando a confiabilidade da entrega. Esse recurso está disponível somente para fluxos de vídeo.

Usar embedMessage

Os clientes de publicação podem incorporar cargas úteis de mensagens em seus fluxos de vídeo usando o método `embedMessage` em IVSImageDevice. A carga útil deve ter mais de 0 KB e menos de 1 KB. O número de mensagens incorporadas inseridas não deve exceder 10 KB por segundo.

```
let imageDevice: IVSImageDevice = imageStream.device as! IVSImageDevice
let messageData = Data("hello world".utf8)

do {
    try imageDevice.embedMessage(messageData, withRepeatCount: 0)
} catch {
    print("Failed to embed message: \(error)")
}
```

Repetir cargas úteis das mensagens

Use `repeatCount` para duplicar a mensagem em vários quadros para melhorar a confiabilidade. Esse valor deve ser entre 0 e 30. Os clientes destinatários devem ter uma lógica para desduplicar a mensagem.

```
try imageDevice.embedMessage(messageData, withRepeatCount: 5)

// repeatCount: 0-30, receiving clients should handle duplicates
```

Ler mensagens incorporadas

Consulte "Obter informações de aprimoramento suplementares (SEI)" abaixo para saber como ler mensagens incorporadas de fluxos recebidos.

Obter informações de aprimoramento suplementares (SEI)

A unidade NAL de informações de aprimoramento suplementar (SEI) é usada para armazenar metadados alinhados ao quadro ao lado do vídeo. Os clientes assinantes podem ler as cargas

úteis do SEI de um publicador que está publicando um vídeo H.264 inspecionando a propriedade `embeddedMessages` nos objetos `IVSImageDeviceFrame` que saem do `IVSImageDevice` do publicador. Para fazer isso, adquira o `IVSImageDevice` de um publicador e observe cada quadro por meio de um retorno de chamada fornecido para `setOnFrameCallback`, conforme mostrado no exemplo a seguir:

```
// in an IVSStageRenderer’s stage:participant:didAddStreams: function, after acquiring
 the new IVSImageStream

let imageDevice: IVSImageDevice? = imageStream.device as? IVSImageDevice
imageDevice?.setOnFrameCallback { frame in
 for message in frame.embeddedMessages {
      if let seiMessage = message as? IVSUserDataUnregisteredSEIMessage {
          let seiMessageData = seiMessage.data
          let seiMessageUUID = seiMessage.UUID

          // interpret the message's data based on the UUID
      }
 }
}
```

Continuação da sessão em segundo plano

Quando a aplicação entra em segundo plano, é possível continuar no palco enquanto ouve o áudio remoto, embora não seja possível continuar enviando a própria imagem e áudio. Você precisará atualizar a implementação de sua `IVSStrategy` para interromper as publicações e se inscrever como `.audioOnly` (ou `.none`, se aplicável):

```
func stage(_ stage: IVSStage, shouldPublishParticipant participant: IVSParticipantInfo)
 -> Bool {
    return false
}
func stage(_ stage: IVSStage, shouldSubscribeToParticipant participant:
 IVSParticipantInfo) -> IVSStageSubscribeType {
    return .audioOnly
}
```

Em seguida, realize uma chamada para `stage.refreshStrategy()`.

Codificação em camadas com transmissão simultânea

A codificação em camadas com transmissão simultânea é um atributo de streaming em tempo real do IVS que permite que os publicadores enviem várias camadas de vídeo de qualidade diferentes e que os assinantes configurem essas camadas de forma dinâmica ou manual. O atributo é descrito mais detalhadamente no documento Otimizações de streaming.

Configuração da codificação em camadas (Publicador)

Como publicador, para habilitar a codificação em camadas com a transmissão simultânea, adicione a seguinte configuração à sua `IVSLocalStageStream` na instanciação:

```
// Enable Simulcast
let config = IVSLocalStageStreamVideoConfiguration()
config.simulcast.enabled = true

let cameraStream = IVSLocalStageStream(device: camera, configuration: config)

// Other Stage implementation code
```

Dependendo da resolução definida na configuração do vídeo, um determinado número de camadas será codificado e enviado conforme definido na seção Camadas, qualidades e taxas de quadros padrão de Otimizações de streaming.

Também é possível configurar opcionalmente camadas individuais a partir da configuração do simulcast:

```
// Enable Simulcast
let config = IVSLocalStageStreamVideoConfiguration()
config.simulcast.enabled = true

let layers = [
    IVSStagePresets.simulcastLocalLayer().default720(),
    IVSStagePresets.simulcastLocalLayer().default180()
]

try config.simulcast.setLayers(layers)

let cameraStream = IVSLocalStageStream(device: camera, configuration: config)

// Other Stage implementation code
```

Como alternativa, é possível criar suas próprias configurações de camada personalizadas para até três camadas. Se você fornecer uma matriz vazia ou não fornecer um valor, serão usados os padrões descritos acima. As camadas são descritas com os seguintes definidores de propriedade obrigatórios:

- `setSize: CGSize;`
- `setMaxBitrate: integer;`
- `setMinBitrate: integer;`
- `setTargetFramerate: float;`

Começando com as predefinições, você pode substituir propriedades individuais ou criar uma configuração totalmente nova:

```
// Enable Simulcast
let config = IVSLocalStageStreamVideoConfiguration()
config.simulcast.enabled = true

let customHiLayer = IVSStagePresets.simulcastLocalLayer().default720()
try customHiLayer.setTargetFramerate(15)

let layers = [
    customHiLayer,
    IVSStagePresets.simulcastLocalLayer().default180()
]

try config.simulcast.setLayers(layers)

let cameraStream = IVSLocalStageStream(device: camera, configuration: config)

// Other Stage implementation code
```

Para obter informações sobre valores máximos, limites e erros que podem ser acionados ao configurar camadas individuais, consulte a documentação de referência do SDK.

Configuração da codificação em camadas (Assinante)

Como assinante, você não precisa fazer nada para habilitar a codificação em camadas. Se um publicador estiver enviando camadas de transmissão simultânea, por padrão, o servidor se adapta dinamicamente entre as camadas para escolher a qualidade ideal com base no dispositivo e nas condições da rede do assinante.

Alternativamente, para escolher camadas explícitas que o publicador está enviando, há várias opções, descritas abaixo.

Opção 1: preferência de qualidade da camada inicial

Usando a estratégia `subscribeConfigurationForParticipant`, é possível escolher qual camada inicial você deseja receber como assinante:

```
func stage(_ stage: IVSStage, subscribeConfigurationForParticipant participant:
 IVSParticipantInfo) -> IVSSubscribeConfiguration {
    let config = IVSSubscribeConfiguration()

    config.simulcast.initialLayerPreference = .lowestQuality

    return config
}
```

Por padrão, os assinantes sempre recebem primeiro a camada de qualidade mais baixa; isso aumenta lentamente até a camada de mais alta qualidade. Isso otimiza o consumo de largura de banda do usuário final e fornece o melhor tempo para vídeo, reduzindo os congelamentos iniciais de vídeo para usuários em redes mais fracas.

Essas opções estão disponíveis para `InitialLayerPreference`:

- `lowestQuality` — O servidor fornece primeiro a camada de vídeo de menor qualidade. Isso otimiza o consumo de largura de banda, bem como o tempo até a mídia. A qualidade é definida como a combinação de tamanho, taxa de bits e taxa de quadros do vídeo. Por exemplo, o vídeo 720p tem qualidade inferior ao vídeo 1080p.
- `highestQuality` — O servidor fornece primeiro a camada de vídeo de mais alta qualidade. Isso otimiza a qualidade, mas pode aumentar o tempo até a mídia. A qualidade é definida como a combinação de tamanho, taxa de bits e taxa de quadros do vídeo. Por exemplo, o vídeo 1080p tem qualidade superior ao vídeo 720p.

Observação: para que as preferências iniciais da camada (a chamada `initialLayerPreference`) entrem em vigor, é necessária uma nova assinatura, pois essas atualizações não se aplicam à assinatura ativa.

Opção 2: Camada preferida para fluxo

O método de estratégia `preferredLayerForStream` permite selecionar uma camada após o início da transmissão. Esse método de estratégia recebe as informações do participante e do stream, para que você possa selecionar uma camada participante por participante. O SDK chama esse método em resposta a eventos específicos, como quando as camadas do stream mudam, o estado do participante muda ou a aplicação host atualiza a estratégia.

O método de estratégia retorna um objeto `IVSRemoteStageStreamLayer`, que pode ser um dos seguintes:

- Um objeto de camada, como um retornado por `IVSRemoteStageStream.layers`.
- null, o que indica que nenhuma camada deve ser selecionada e que a adaptação dinâmica é preferida.

Por exemplo, a estratégia a seguir sempre fará com que os usuários selecionem a camada de vídeo de menor qualidade disponível:

```
func stage(_ stage: IVSStage, participant: IVSParticipantInfo, preferredLayerFor
 stream: IVSRemoteStageStream) -> IVSRemoteStageStreamLayer? {
    return stream.lowestQualityLayer
}
```

Para redefinir a seleção de camadas e retornar à adaptação dinâmica, retorne null ou undefined na estratégia. Neste exemplo, `appState` é uma variável de espaço reservado que representa o estado da aplicação do host.

```
func stage(_ stage: IVSStage, participant: IVSParticipantInfo, preferredLayerFor
 stream: IVSRemoteStageStream) -> IVSRemoteStageStreamLayer? {
    If appState.isAutoMode {
        return nil
    } else {
        return appState.layerChoice
    }
}
```

Opção 3: auxiliares da camada RemoteStageStream

`IVSRemoteStageStream` tem vários auxiliares que podem ser usados para tomar decisões sobre a seleção de camadas e exibir as seleções correspondentes aos usuários finais:

- Eventos de camada — Além de `IVSStageRenderer`, o `IVSRemoteStageStreamDelegate` tem eventos que comunicam mudanças de adaptação de camada e transmissão simultânea:
  - `func stream(_ stream: IVSRemoteStageStream, didChangeAdaption adaption: Bool)`
  - `func stream(_ stream: IVSRemoteStageStream, didChange layers: [IVSRemoteStageStreamLayer])`
  - `func stream(_ stream: IVSRemoteStageStream, didSelect layer: IVSRemoteStageStreamLayer?, reason: IVSRemoteStageStream.LayerSelectedReason)`
- Métodos de camada — `IVSRemoteStageStream` tem vários métodos auxiliares que podem ser usados para obter informações sobre o fluxo e as camadas que estão sendo apresentadas. Esses métodos estão disponíveis no fluxo remoto fornecido na estratégia `preferredLayerForStream`, bem como nos fluxos remotos expostos via `func stage(_ stage: IVSStage, participant: IVSParticipantInfo, didAdd streams: [IVSStageStream])`.
  - `stream.layers`
  - `stream.selectedLayer`
  - `stream.lowestQualityLayer`
  - `stream.highestQualityLayer`
  - `stream.layers(with: IVSRemoteStageStreamLayerConstraints)`

Para obter detalhes, consulte a classe `IVSRemoteStageStream` na documentação de referência do SDK. Pelo motivo `LayerSelected`, se `UNAVAILABLE` for retornado, isso indica que não foi possível selecionar a camada solicitada. Em vez disso, a melhor seleção é feita, que normalmente é uma camada de qualidade inferior para manter a estabilidade do fluxo.

Transmissão do palco para um canal do IVS

Para transmitir um palco, crie uma `IVSBroadcastSession` separada e, em seguida, siga as instruções usuais para uma transmissão com o SDK, descritas acima. A propriedade `device` na `IVSStageStream` será um `IVSImageDevice` ou um `IVSAudioDevice`, conforme mostrado no trecho de código acima. Eles podem ser conectados ao `IVSBroadcastSession.mixer` para transmitir todo o palco em um layout personalizável.

Você também pode compor um palco e transmiti-lo para um canal de baixa latência do IVS para alcançar um público maior. Consulte Enabling Multiple Hosts on an Amazon IVS Stream no Guia do usuário do streaming de baixa latência do IVS.

Como o iOS escolhe a resolução e a taxa de quadros da câmera

A câmera gerenciada pelo SDK de Transmissão otimiza sua resolução e taxa de quadros (quadros por segundo, do inglês frames-per-second [FPS]) para minimizar a produção de calor e o consumo de energia. Esta seção explica como acontece a seleção da resolução e da taxa de quadros para ajudar aplicações no host a otimizarem seus casos de uso.

Ao criar um `IVSLocalStageStream` com um `IVSCamera`, a câmera é otimizada para uma taxa de quadros de `IVSLocalStageStreamVideoConfiguration.targetFramerate` e uma resolução de `IVSLocalStageStreamVideoConfiguration.size`. A chamada de `IVSLocalStageStream.setConfiguration` atualiza a câmera com valores mais novos.

Prévia da câmera

Se você criar uma prévia de um `IVSCamera` sem anexá-lo a um `IVSBroadcastSession` ou `IVSStage`, o padrão será uma resolução de 1080p e uma taxa de quadros de 60 FPS.

Transmissão de um palco

Ao usar um `IVSBroadcastSession` para transmitir um `IVSStage`, o SDK tenta otimizar a câmera com uma resolução e uma taxa de quadros que atendam aos critérios de ambas as sessões.

Por exemplo, se a configuração de transmissão estiver definida para ter uma taxa de quadros de 15 FPS e uma resolução de 1080p, enquanto o palco tiver uma taxa de quadros de 30 FPS e uma resolução de 720p, o SDK selecionará uma configuração de câmera com uma taxa de quadros de 30 FPS e uma resolução de 1080p. O `IVSBroadcastSession` eliminará todos os outros quadros da câmera e o `IVSStage` ajustará a escala da imagem de 1080p para 720p.

Se uma aplicação do host planeja usar ambos `IVSBroadcastSession` e `IVSStage` em conjunto com uma câmera, recomendamos que as propriedades `targetFramerate` e `size` das respectivas configurações correspondam. Uma incompatibilidade pode fazer com que a câmera se reconfigure durante a captura de vídeo, o que causará um breve atraso na entrega da amostra de vídeo.

Se a presença de valores idênticos não corresponder ao caso de uso da aplicação do host, criar primeiro a câmera de maior qualidade evitará que a câmera se reconfigure quando a sessão de

qualidade inferior for adicionada. Por exemplo, se você transmitir em 1080p e 30 FPS e depois entrar em um palco definido para 720p e 30 FPS, a câmera não se reconfigurará e o vídeo continuará sem interrupções. Isso ocorre porque 720p é menor ou igual a 1080p e 30 FPS é menor ou igual a 30 FPS.

Taxas de quadros, resoluções e taxas de proporções arbitrárias

A maioria dos hardwares de câmera é capaz de corresponder exatamente aos formatos comuns, como 720p a 30 FPS ou 1080p a 60 FPS. Contudo, não é possível corresponder exatamente a todos os formatos. O SDK de Transmissão escolhe a configuração da câmera com base nas seguintes regras (em ordem de prioridade):

1. A largura e a altura da resolução são maiores ou iguais à resolução desejada, mas dentro dessa restrição, a largura e a altura são as menores possíveis.
2. A taxa de quadros é maior ou igual à taxa de quadros desejada, mas dentro dessa restrição, a taxa de quadros é a mais baixa possível.
3. A taxa de proporção corresponde à proporção desejada.
4. Se houver vários formatos correspondentes, o formato com o maior campo de visão será usado.

Veja dois exemplos a seguir:

- A aplicação do host está tentando transmitir em 4K a 120 FPS. A câmera selecionada é compatível somente com 4K a 60 FPS ou 1080p a 120 FPS. O formato selecionado será 4k a 60 FPS, porque a regra de resolução tem prioridade superior em relação à regra de taxa de quadros.
- Uma resolução irregular é solicitada, 1910x1070. A câmera usará 1920x1080. Cuidado: escolher uma resolução como 1921x1080 fará com que a câmera aumente para a próxima resolução disponível (como 2592x1944), o que acarretará em penalidade na largura de banda da CPU e da memória.

E quanto ao Android?

O Android não ajusta sua resolução ou taxa de quadros em tempo real, como o iOS, portanto, isso não afeta o SDK de Transmissão do Android.

Tratamento de erros no SDK de Transmissão para iOS do IVS | Streaming em tempo real

Esta seção é uma visão geral das condições de erros, como o SDK de Transmissão para iOS para streaming em tempo real do IVS os relata à aplicação e o que uma aplicação deve fazer quando esses erros são encontrados.

Erros fatais x Erros não fatais

O objeto de erro tem um booleano “is fatal”. É uma entrada do dicionário em `IVSBroadcastErrorIsFatalKey` que contém um booleano.

Em geral, erros fatais estão relacionados à conexão com o servidor do Stages (ou uma conexão não pode ser estabelecida ou foi perdida e não pode ser recuperada). O aplicativo deve recriar o estágios e se associar novamente, possivelmente com um novo token ou quando a conectividade do dispositivo se recuperar.

Erros não fatais geralmente estão relacionados ao estado de publicação/assinatura e são tratados pelo SDK, que repete a operação de publicação/assinatura.

Você pode verificar essa propriedade:

```
let nsError = error as NSError
if nsError.userInfo[IVSBroadcastErrorIsFatalKey] as? Bool == true {
  // the error is fatal
}
```

Erros de entrada

Token malformado

Isso acontece quando o token de estágio está malformado.

O SDK gera uma exceção Swift com código de erro = 1000 e IVSBroadcastErrorIsFatalKey = YES.

Ação: crie um token válido e tente entrar novamente.

Token expirado

Isso acontece quando o token de estágio expirou.

O SDK gera uma exceção Swift com código de erro = 1001 e IVSBroadcastErrorIsFatalKey = YES.

Ação: crie um novo token e tente entrar novamente.

Token inválido ou revogado

Isso acontece quando o token do estágio não está malformado, mas é rejeitado pelo servidor do Stages. Isso é relatado de forma assíncrona por meio do renderizador de estágio fornecido pela aplicação.

O SDK chama `stage(didChange connectionState, withError error)` com o código de erro = 1026 e IVSBroadcastErrorIsFatalKey = YES.

Ação: crie um token válido e tente entrar novamente.

Erros de rede para entrada inicial

Isso acontece quando o SDK não consegue entrar em contato com o servidor do Stages para estabelecer uma conexão. Isso é relatado de forma assíncrona por meio do renderizador de estágio fornecido pela aplicação.

O SDK chama `stage(didChange connectionState, withError error)` com o código de erro = 1300 e IVSBroadcastErrorIsFatalKey = YES.

Ação: aguarde até que a conectividade do dispositivo se recupere e tente entrar novamente.

Erros de rede quando já ingressado

Se a conexão de rede do dispositivo cair, o SDK poderá perder sua conexão com os servidores de Estágios. Isso é relatado de forma assíncrona por meio do renderizador de estágio fornecido pela aplicação.

O SDK chama `stage(didChange connectionState, withError error)` com o código de erro = 1300 e o valor de IVSBroadcastErrorIsFatalKey = YES.

Ação: aguarde até que a conectividade do dispositivo se recupere e tente entrar novamente.

Erros de publicação/assinatura

Inicial

Há vários erros:

- MultihostSessionOfferCreationFailPublish (1.020)
- MultihostSessionOfferCreationFailSubscribe (1.021)
- MultihostSessionNoIceCandidates (1.022)
- MultihostSessionStageAtCapacity (1.024)
- SignallingSessionCannotRead (1.201)
- SignallingSessionCannotSend (1.202)
- SignallingSessionBadResponse (1.203)

Estes são relatados de forma assíncrona por meio do renderizador de estágio fornecido pela aplicação.

O SDK repete a operação por um número limitado de vezes. as novas tentativas, o estado de publicação/assinatura é `ATTEMPTING_PUBLISH` / `ATTEMPTING_SUBSCRIBE`. Se as tentativas de repetição forem bem-sucedidas, o estado mudará para `PUBLISHED` / `SUBSCRIBED`.

O SDK chama `IVSErrorDelegate:didEmitError` com o código de erro relevante e `IVSBroadcastErrorIsFatalKey == NO`.

Ação: nenhuma ação é necessária, pois o SDK tenta novamente de forma automática. Opcionalmente, a aplicação pode atualizar a estratégia para forçar mais tentativas.

Já estabelecido, em seguida reprovar

Uma publicação ou assinatura pode falhar depois de ser estabelecida, provavelmente devido a um erro de rede. O código de erro para “conexão de peer perdida devido a um erro de rede” é 1400.

Isso é relatado de forma assíncrona por meio do renderizador de estágio fornecido pela aplicação.

O SDK tenta novamente a operação de publicação/assinatura. as novas tentativas, o estado de publicação/assinatura é `ATTEMPTING_PUBLISH` / `ATTEMPTING_SUBSCRIBE`. Se as tentativas de repetição forem bem-sucedidas, o estado mudará para `PUBLISHED` / `SUBSCRIBED`.

O SDK chama `didEmitError` com o código de erro = 1400 e IVSBroadcastErrorIsFatalKey = NO.

Ação: nenhuma ação é necessária, pois o SDK tenta novamente de forma automática. Opcionalmente, a aplicação pode atualizar a estratégia para forçar mais tentativas. Se houver perda total de conectividade, é provável que a conexão com o Stages também falhe.

SDK de transmissão do IVS: dispositivos de mixagem

Dispositivos de mixagem são dispositivos de áudio e vídeo que recebem de várias fontes de entrada e geram uma única saída. Dispositivos de mixagem são um atributo sofisticado que permite definir e gerenciar vários elementos e faixas de áudio na tela (vídeo). Você pode combinar vídeo e áudio de várias fontes, como câmeras, microfones, capturas de tela e áudio e vídeo gerados pela sua aplicação. Você pode usar transições para mover essas fontes pelo vídeo que você transmite para o IVS, e adicionar e remover fontes durante o fluxo.


Os dispositivos de mixagem vêm nas versões de imagem e áudio. Para criar um dispositivo de imagem de mixagem, chame:

`DeviceDiscovery.createMixedImageDevice()` no Android

`IVSDeviceDiscovery.createMixedImageDevice()` no iOS

O dispositivo retornado pode ser anexado a uma `BroadcastSession` (streaming de baixa latência) ou `Stage` (streaming em tempo real), como qualquer outro dispositivo.

Terminologia



Prazo	Descrição
Dispositivo	Um componente de hardware ou software que produz entrada de áudio ou imagem. Alguns exemplos de dispositivos são microfones, câmeras, fones de ouvido de Bluetooth e dispositivos virtuais, como capturas de tela ou entradas de imagens personalizadas.
Dispositivo de mixagem	Um `Device` que pode ser anexado a uma `BroadcastSession` como qualquer outro `Device`, mas com APIs adicionais que permitem a adição de objetos `Source`. Os dispositivos de mixagem têm mixadores internos que combinam áudio ou imagens, produzindo um único fluxo de áudio e imagem de saída. Dispositivos de mixagem vêm nas versões de áudio ou imagem.
Configuração de dispositivo de mixagem	Um objeto de configuração para o dispositivo de mixagem. Para dispositivos de imagem de mixagem, isso configura propriedades como dimensões e taxa de quadros. Para dispositivos de áudio de mixagem, isso configura a quantidade de canais.
Origem	Um contêiner que define a posição de um elemento visual na tela e as proprieda des de uma faixa de áudio na mixagem de áudio. Um dispositivo de mixagem pode ser configurado com zero ou mais fontes. É dada às fontes uma configura ção que afeta como a mídia da fonte é usada. A imagem acima mostra quatro fontes de imagens: • Inferior esquerdo com entrada de câmera • Superior direito com entrada de filme • Inferior direito com o logo do Amazon IVS • Uma imagem de plano de fundo em tela cheia
Configuração de fonte	Um objeto de configuração para a fonte que entra em dispositivo de mixagem. Os objetos de configuração completos são descritos abaixo.
Transição	Para mover um slot para uma nova posição ou alterar algumas de suas proprieda des, use `MixedDevice.transitionToConfiguration()`. Esse método aceita: • Uma nova configuração de fonte que representa o próximo estado da fonte.

Prazo	Descrição
	• Uma duração que especifica quanto tempo a animação deve demorar em relação à linha do tempo do vídeo. Se a duração for definida como 0, a transição acontecerá no próximo quadro mixado. • Um retorno de chamada opcional que informa quando a animação é concluída. O retorno de chamada pode ser útil para encadear animações.

Dispositivo de áudio de mixagem

Configuração

`MixedAudioDeviceConfiguration` no Android

`IVSMixedAudioDeviceConfiguration` no iOS

Nome	Tipo	Descrição
`channels`	Inteiro	Número de canais de saída do mixer de áudio. Valores válidos: 1, 2. 1 é áudio mono; em 2 é áudio estéreo. Padrão: 2.

Configuração de fonte

`MixedAudioDeviceSourceConfiguration` no Android

`IVSMixedAudioDeviceSourceConfiguration` no iOS

Nome	Tipo	Descrição
`gain`	Float	Ganho de áudio. Este é um multiplicador. Assim, qualquer valor acima de 1 aumenta o ganho e qualquer valor abaixo de 1, diminui. Valores válidos: 0 - 2. Padrão: 1.

Dispositivo de imagem de mixagem

Configuração

`MixedImageDeviceConfiguration` no Android

`IVSMixedImageDeviceConfiguration` no iOS

Nome	Tipo	Descrição
`size`	Vec2	Tamanho da tela de vídeo.
`targetFramerate`	Inteiro	Número de quadros por segundo do destino para o dispositivo de mixagem. Em média, esse valor deve ser alcançado, mas o sistema pode abandonar quadros em determinadas circunstâncias (por exemplo, alta carga de CPU ou GPU).
`transparencyEnabled`	Booleano	Isso permite a mistura usando a propriedade `alpha` nas configurações da fonte de imagens. Definir isso como `true` aumenta o consumo de memória e CPU. Padrão: `false`.

Configuração de fonte


`MixedImageDeviceSourceConfiguration` no Android

`IVSMixedImageDeviceSourceConfiguration` no iOS

Nome	Tipo	Descrição
`alpha`	Float	Alfa do slot. É um valor multiplicativo com quaisquer valores alfa na imagem. Valores válidos: 0 - 1. 0 é completamente transparente e 1 é completamente opaco. Padrão: 1.
`aspect`	AspectMode	Modo de taxa de proporção para qualquer imagem renderizada no slot. Valores válidos:

Nome	Tipo	Descrição
		• `Fill`: mantenha a taxa de proporção da imagem, mas preencha o slot. A imagem será recortada, se necessário. • `Fit`: mantenha a taxa de proporção da imagem, mas enquadre a imagem inteira no slot. O slot pode ter um letterbox ou pillarbox, se necessário. O efeito letter/pillarbox será na `fillColor` se esse valor tiver sido definido; caso contrário, será transpare nte (o que poderá parecer preto se a tela atrás da imagem for da cor preta). • `None`: não mantém a taxa de proporção da imagem. A imagem é escalada para coincidir com as dimensões do slot. Padrão: `Fit`
`fillColor`	Vec4	A cor de preenchimento a ser usada com `aspect Fit` quando as proporções do slot e da imagem não coincidem. O formato é (vermelho, verde, azul, alfa). Valor válido (para cada canal): 0 e 1. Padrão: (0, 0, 0, 0).
`position`	Vec2	Posição do slot (em pixels) em relação ao canto superior esquerdo da tela. A origem do slot também está no canto superior esquerdo.
`size`	Vec2	Tamanho do slot, em pixels. Definir esse valor também define `matchCanvasSize` como `false`. Padrão: (0, 0); porém, como `matchCanvasSize` assume o padrão `true`, o tamanho renderizado do slot é o tamanho da tela, não (0, 0).
`zIndex`	Float	Ordenação relativa de slots. Slots com valores mais altos de `zIndex` são desenhados por cima dos slots com valores menores de `zIndex`.

Criar e configurar um dispositivo de imagem de mixagem



Aqui, criamos uma cena semelhante à do início deste guia, com três elementos na tela:

- Slot inferior esquerdo para uma câmera.
- Slot inferior direito para uma sobreposição de logo.
- Slot superior direito para um filme.

Observe que a origem da tela é o canto superior esquerdo, e é o mesmo para os slots. Assim, posicionar um slot em (0, 0) o coloca no canto superior esquerdo com todo o slot visível.

iOS

```
let deviceDiscovery = IVSDeviceDiscovery()
let mixedImageConfig = IVSMixedImageDeviceConfiguration()
mixedImageConfig.size = CGSize(width: 1280, height: 720)
try mixedImageConfig.setTargetFramerate(60)
mixedImageConfig.isTransparencyEnabled = true
let mixedImageDevice = deviceDiscovery.createMixedImageDevice(with: mixedImageConfig)

// Bottom Left
```

```
let cameraConfig = IVSMixedImageDeviceSourceConfiguration()
cameraConfig.size = CGSize(width: 320, height: 180)
cameraConfig.position = CGPoint(x: 20, y: mixedImageConfig.size.height -
 cameraConfig.size.height - 20)
cameraConfig.zIndex = 2
let camera = deviceDiscovery.listLocalDevices().first(where: { $0 is IVSCamera }) as?
 IVSCamera
let cameraSource = IVSMixedImageDeviceSource(configuration: cameraConfig, device:
 camera)
mixedImageDevice.add(cameraSource)

// Top Right
let streamConfig = IVSMixedImageDeviceSourceConfiguration()
streamConfig.size = CGSize(width: 640, height: 320)
streamConfig.position = CGPoint(x: mixedImageConfig.size.width -
 streamConfig.size.width - 20, y: 20)
streamConfig.zIndex = 1
let streamDevice = deviceDiscovery.createImageSource(withName: "stream")
let streamSource = IVSMixedImageDeviceSource(configuration: streamConfig, device:
 streamDevice)
mixedImageDevice.add(streamSource)

// Bottom Right
let logoConfig = IVSMixedImageDeviceSourceConfiguration()
logoConfig.size = CGSize(width: 320, height: 180)
logoConfig.position = CGPoint(x: mixedImageConfig.size.width - logoConfig.size.width -
 20,
                              y: mixedImageConfig.size.height - logoConfig.size.height
 - 20)
logoConfig.zIndex = 3
let logoDevice = deviceDiscovery.createImageSource(withName: "logo")
let logoSource = IVSMixedImageDeviceSource(configuration: logoConfig, device:
 logoDevice)
mixedImageDevice.add(logoSource)
```

Android

```
val deviceDiscovery = DeviceDiscovery(this /* context */)
val mixedImageConfig = MixedImageDeviceConfiguration().apply {
    setSize(BroadcastConfiguration.Vec2(1280f, 720f))
    setTargetFramerate(60)
    setEnableTransparency(true)
}
```

```
val mixedImageDevice = deviceDiscovery.createMixedImageDevice(mixedImageConfig)

// Bottom Left
val cameraConfig = MixedImageDeviceSourceConfiguration().apply {
    setSize(BroadcastConfiguration.Vec2(320f, 180f))
    setPosition(BroadcastConfiguration.Vec2(20f, mixedImageConfig.size.y - size.y -
 20))
    setZIndex(2)
}
val camera = deviceDiscovery.listLocalDevices().firstNotNullOf { it as? CameraSource }
val cameraSource = MixedImageDeviceSource(cameraConfig, camera)
mixedImageDevice.addSource(cameraSource)

// Top Right
val streamConfig = MixedImageDeviceSourceConfiguration().apply {
    setSize(BroadcastConfiguration.Vec2(640f, 320f))
    setPosition(BroadcastConfiguration.Vec2(mixedImageConfig.size.x - size.x - 20,
 20f))
    setZIndex(1)
}
val streamDevice = deviceDiscovery.createImageInputSource(streamConfig.size)
val streamSource = MixedImageDeviceSource(streamConfig, streamDevice)
mixedImageDevice.addSource(streamSource)

// Bottom Right
val logoConfig = MixedImageDeviceSourceConfiguration().apply {
    setSize(BroadcastConfiguration.Vec2(320f, 180f))
    setPosition(BroadcastConfiguration.Vec2(mixedImageConfig.size.x - size.x - 20,
 mixedImageConfig.size.y - size.y - 20))
    setZIndex(1)
}
val logoDevice = deviceDiscovery.createImageInputSource(logoConfig.size)
val logoSource = MixedImageDeviceSource(logoConfig, logoDevice)
mixedImageDevice.addSource(logoSource)
```

Removendo fontes

Para remover uma fonte, chame `MixedDevice.remove` com o objeto `Source` que você deseja remover.

Animações com transições

O método de transição substitui a configuração de uma fonte por uma nova configuração. Essa substituição pode ser animada ao longo do tempo, definindo uma duração superior a 0, em segundos.

Quais propriedades podem ser animadas?

Nem todas as propriedades na estrutura do slot podem ser animadas. Todas as propriedades baseadas em tipos Flutuantes podem ser animadas; outras propriedades produzem efeito no início ou no fim da animação.

Nome	Pode ser animado?	Ponto de impacto
`Audio.gain`	Sim	Interpolado(a)
`Image.alpha`	Sim	Interpolado(a)
`Image.aspect`	Não	Final
`Image.fillColor`	Sim	Interpolado(a)
`Image.position`	Sim	Interpolado(a)
`Image.size`	Sim	Interpolado(a)
`Image.zIndex` Observações: o `zIndex` move planos 2D através do espaço 3D. Assim, a transição acontece quando os dois planos se cruzam em algum ponto no meio da animação. Isso pode ser calculado, mas depende dos valores de início e fim do `zIndex`. Para obter uma transição mais suave, combine ele com a `alpha`.	Sim	Desconhecido

Exemplos simples

Os exemplos abaixo são do controle da câmera em tela cheia usando a configuração definida acima em Criar e configurar um dispositivo de imagem de mixagem. Isso fica animado por 0,5 segundo.

iOS

```
// Continuing the example from above, modifying the existing cameraConfig object.
cameraConfig.size = CGSize(width: 1280, height: 720)
cameraConfig.position = CGPoint.zero
cameraSource.transition(to: cameraConfig, duration: 0.5) { completed in
    if completed {
        print("Animation completed")
    } else {
        print("Animation interrupted")
    }
}
```

Android

```
// Continuing the example from above, modifying the existing cameraConfig object.
cameraConfig.setSize(BroadcastConfiguration.Vec2(1280f, 720f))
cameraConfig.setPosition(BroadcastConfiguration.Vec2(0f, 0f))
cameraSource.transitionToConfiguration(cameraConfig, 500) { completed ->
    if (completed) {
        print("Animation completed")
    } else {
        print("Animation interrupted")
    }
}
```

Espelhamento da transmissão

Para espelhar um dispositivo de imagem conectado na transmissão nessa direção...	Use um valor negativo para …
Horizontalmente	A largura do slot
Verticalmente	A altura do slot

Para espelhar um dispositivo de imagem conectado na transmissão nessa direção...	Use um valor negativo para …
Horizontalmento e verticalmente	Tanto a largura quanto a altura do slot

A posição precisará ser ajustada com base no mesmo valor para colocar o slot na posição correta quando espelhado.

Abaixo estão alguns exemplos para espelhar a transmissão horizontalmente e verticalmente.

iOS

Espelhamento horizontal:

```
let cameraSource = IVSMixedImageDeviceSourceConfiguration()
cameraSource.size = CGSize(width: -320, height: 720)
// Add 320 to position x since our width is -320
cameraSource.position = CGPoint(x: 320, y: 0)
```

Espelhamento vertical:

```
let cameraSource = IVSMixedImageDeviceSourceConfiguration()
cameraSource.size = CGSize(width: 320, height: -720)
// Add 720 to position y since our height is -720
cameraSource.position = CGPoint(x: 0, y: 720)
```

Android

Espelhamento horizontal:

```
val cameraConfig = MixedImageDeviceSourceConfiguration().apply {
    setSize(BroadcastConfiguration.Vec2(-320f, 180f))
   // Add 320f to position x since our width is -320f
    setPosition(BroadcastConfiguration.Vec2(320f, 0f))
}
```

Espelhamento vertical:

```
val cameraConfig = MixedImageDeviceSourceConfiguration().apply {
```

```
    setSize(BroadcastConfiguration.Vec2(320f, -180f))
    // Add 180f to position y since our height is -180f
    setPosition(BroadcastConfiguration.Vec2(0f, 180f))
}
```

Observação: esse espelhamento é diferente do método `setMirrored` em `ImagePreviewView` (Android) e `IVSImagePreviewView` (iOS). Esse método afeta somente a visualização local no dispositivo e não afeta a transmissão.

SDK de transmissão do IVS: troca de tokens | streaming em tempo real

A troca de tokens permite fazer o upgrade ou o downgrade dos recursos de token do participante e a atualização dos atributos de token no SDK de transmissão, sem que os participantes precisem se reconectar. Isso é útil em cenários como co-hospedagem, em que os participantes podem começar com recursos somente para assinantes e, posteriormente, precisarem de recursos de publicação.

A troca de tokens é compatível com os SDKs de transmissão móvel e web. Quando um participante troca um token, a composição do servidor detecta em tempo real os atributos atualizados e ajusta automaticamente o leiaute; por exemplo, reatribuindo o espaço em destaque, reordenando os participantes ou movendo um participante para a sobreposição picture-in-picture, sem necessidade de reconexão.

A troca de tokens funciona apenas com os tokens criados no servidor usando um par de chaves. Ela não funciona com tokens criados por meio da API CreateParticipantToken.

Troca de tokens

A troca de tokens é simples: chame a API `exchangeToken` no objeto `Stage`/`IVSStage` e forneça o novo token. Se os `capabilities` do novo token forem diferentes dos do token anterior, os recursos do novo token serão avaliados imediatamente. Por exemplo, se o token anterior não tiver o recurso `publish` e o novo token tiver, as funções de estratégia de estágio para publicação serão invocadas, permitindo que a aplicação de host decida se deseja publicar imediatamente com o novo recurso ou esperar. O mesmo vale para os recursos removidos: se o token anterior tinha a capacidade `publish` e o novo token não, o participante imediatamente cancela a publicação sem invocar as funções de estratégia de palco para publicação.

Ao trocar um token, o token anterior e o novo devem ter os mesmos valores para os seguintes campos de carga útil:

- topic
- resource
- jti
- whip_url
- events_url

Esses campos são imutáveis. A troca de um token que modifica um campo imutável faz com que o SDK rejeite imediatamente a troca.

Os campos restantes podem ser alterados, incluindo:

- attributes
- capabilities
- user
- _id
- iat
- exp

iOS

```
let stage = try IVSStage(token: originalToken, strategy: self)
stage.join()
stage.exchangeToken(newToken)
```

Android

```
val stage = Stage(context, originalToken, strategy)
stage.join()
stage.exchangeToken(newToken)
```

Web

```
const stage = new Stage(originalToken, strategy);
await stage.join();
```

```
await stage.exchangeToken(newToken);
```

Receber atualizações

Uma função em `StageRenderer`/`IVSStageRenderer` recebe atualizações sobre participantes remotos já publicados que trocam seus tokens para atualizar seu `userId` ou `attributes`. Participantes remotos que ainda não estão publicando terão seus `userId` e `attributes` atualizados expostos por meio das funções de renderizador `onParticipantJoined`/`participantDidJoin`existentes se eventualmente publicarem.

iOS

```
class MyStageRenderer: NSObject, IVSStageRenderer {
    func stage(_ stage: IVSStage, participantMetadataDidUpdate participant:
 IVSParticipantInfo) {
        // participant will be a new IVSParticipantInfo instance with updated
 properties.
    }
}
```

Android

```
private val stageRenderer = object : StageRenderer {
    override fun onParticipantMetadataUpdated(stage: Stage, participantInfo:
 ParticipantInfo) {
        // participantInfo will be a new ParticipantInfo instance with updated
 properties.
    }
}
```

Web

```
stage.on(StageEvents.STAGE_PARTICIPANT_METADATA_CHANGED, (participantInfo:
 StageParticipantInfo) => {
    // participantInfo properties will be updated with the changed properties
    }
);
```

Visibilidade das atualizações

Quando um participante troca um token para atualizar seu `userId` ou `attributes`, a visibilidade dessas alterações depende do estado atual de publicação:

- Se o participante não estiver publicando: a atualização será processada silenciosamente. Se eles acabarem sendo publicados, todos os SDKs receberão a atualização `userId` e `attributes` como parte do evento de publicação inicial.
- Se o participante já estiver publicando: a atualização será transmitida imediatamente aos participantes que usam os SDKs móveis v1.37.0+, o SDK web e a composição do servidor. Os participantes que usam os SDKs móveis mais antigos não verão a alteração até a publicação ser removida e refeita.

Esta tabela esclarece a matriz de suporte:

Estado do participante	Observador: SDK móvel 1.37.0+, SDK Web, composiçã o do servidor	Observador: SDKs móveis mais antigos
Não está publicando (depois começa)	# Visível (na publicação por meio do evento participante que ingressou)	# Visível (na publicação por meio do evento participante que ingressou)
Já está publicando (nunca republica)	# Visível (imediatamente por meio do evento atualizado de metadados do participante)	# Não visível
Já está publicando (cancela e republica)	# Visível (imediatamente por meio do evento atualizado de metadados do participante)	## Com o tempo, visível (após republicação por meio do evento em que o participante ingressou)

SDK de Transmissão do IVS: Fontes de imagens personalizadas | Streaming em tempo real

As fontes de entrada de imagem personalizadas permitem que uma aplicação forneça a própria entrada de imagem para o SDK de transmissão, em vez de se limitar às câmeras definidas previamente. Uma fonte de imagem personalizada pode ser algo tão simples quanto uma marca d'água semitransparente ou uma cena estática de "volto logo", ou pode permitir que a aplicação realize um processamento personalizado adicional, como a adição de filtros de beleza à câmera.

Quando você usa uma fonte de entrada de imagem personalizada para o controle personalizado da câmera (p. ex., o uso de bibliotecas de filtro de beleza que exigem acesso à câmera), o SDK de Transmissão deixa de ser o responsável pelo gerenciamento da câmera. Em vez disso, a aplicação fica responsável por processar corretamente o ciclo de vida da câmera. Consulte a documentação oficial da plataforma sobre como sua aplicação deve gerenciar a câmera.

Android

Após criar uma sessão `DeviceDiscovery`, crie uma fonte de entrada de imagem:

```
CustomImageSource imageSource = deviceDiscovery.createImageInputSource(new
 BroadcastConfiguration.Vec2(1280, 720));
```

Esse método retorna uma `CustomImageSource`, que é uma fonte de imagem corroborada por uma classe padrão Surface do Android. A subclasse `SurfaceSource` pode ser redimensionada e girada. Você também pode criar uma `ImagePreviewView` para exibir uma prévia de seu conteúdo.

Para recuperar a subjacente `Surface`:

```
Surface surface = surfaceSource.getInputSurface();
```

Essa `Surface` pode ser usada como o buffer de saída para produtores de imagens como Camera2, OpenGL ES e outras bibliotecas. O caso de uso mais simples é desenhar diretamente um bitmap estático ou uma cor na tela da Surface. No entanto, muitas bibliotecas (como bibliotecas de filtro de beleza) fornecem um método que permite que uma aplicação especifique uma `Surface` externa para renderização. Você pode usar tal método a fim de passar essa `Surface` para a biblioteca de filtros, permitindo que a biblioteca produza quadros processados para a sessão de transmissão transmitir.

Esta `CustomImageSource` pode ser agrupada em uma `LocalStageStream` e retornada pela `StageStrategy` para publicar em um `Stage`.

iOS

Após criar uma sessão `DeviceDiscovery`, crie uma fonte de entrada de imagem:

```
let customSource = broadcastSession.createImageSource(withName: "customSourceName")
```

Esse método retorna uma `IVSCustomImageSource`, que é uma fonte de imagem que permite que a aplicação envie `CMSampleBuffers`manualmente. Para obter os formatos de pixel compatíveis, consulte a Referência do iOS Broadcast SDK; um link para a versão mais atual está disponível nas Notas de lançamento do Amazon IVS para a versão mais recente do Broadcast SDK.

As amostras enviadas para a fonte personalizada serão transmitidas para o Palco:

```
customSource.onSampleBuffer(sampleBuffer)
```

Para transmissão de vídeo, use esse método em um retorno de chamada. Por exemplo, se estiver usando a câmera, sempre que um novo buffer de amostra for recebido de uma `AVCaptureSession`, a aplicação pode encaminhar o buffer de amostra para a fonte de imagem personalizada. Se desejar, a aplicação pode aplicar processamento adicional (como um filtro de beleza) antes de enviar a amostra para a fonte de imagem personalizada.

A `IVSCustomImageSource` pode ser agrupada em uma `IVSLocalStageStream` e retornada pela `IVSStageStrategy` para publicar em um `Stage`.

SDK de transmissão do IVS: fontes de imagens personalizadas | streaming em tempo real

Nota: este guia aplica-se apenas ao SDK de transmissão de streaming em tempo real do IVS para Android. As informações sobre os SDKs do iOS e da web serão publicadas no futuro.

As fontes de entrada personalizada de áudio permitem que uma aplicação forneça a própria entrada de áudio para o SDK de transmissão, em vez de ficar limitado ao microfone embutido do dispositivo. Uma fonte de áudio personalizada permite que as aplicações transmitam áudio processado com efeitos, mixem vários fluxos de áudio ou se integrem a bibliotecas de processamento de áudio de terceiros.

Ao usar uma fonte de entrada de áudio personalizada, o SDK de transmissão deixa de ser responsável pelo gerenciamento direto do microfone. Em vez disso, sua aplicação é responsável por capturar, processar e enviar dados de áudio para a fonte personalizada.

O fluxo de trabalho da fonte de áudio personalizada segue estas etapas:

1. Entrada de áudio: crie uma fonte de áudio personalizada com formato de áudio especificado (taxa de amostragem, canais, formato).
2. Seu processamento: capture ou gere dados de áudio do seu pipeline de processamento de áudio.
3. Fonte de áudio personalizada: envie buffers de áudio para a fonte personalizada usando `appendBuffer()`.
4. Palco: encapsulamento no `LocalStageStream` e publicação no palco por meio de seu `StageStrategy`.
5. Participantes: os participantes do palco recebem o áudio processado em tempo real.

Android

Criar uma fonte de áudio personalizada

Após criar uma sessão de `DeviceDiscovery`, crie uma fonte de entrada de áudio personalizada:

```
DeviceDiscovery deviceDiscovery = new DeviceDiscovery(context);

// Create custom audio source with specific format
CustomAudioSource customAudioSource = deviceDiscovery.createAudioInputSource(
   2,  // Number of channels (1 = mono, 2 = stereo)
   BroadcastConfiguration.AudioSampleRate.RATE_48000,  // Sample rate
   AudioDevice.Format.INT16  // Audio format (16-bit PCM)
);
```

Esse método retorna um `CustomAudioSource`, que aceita dados brutos de áudio PCM. A fonte de áudio personalizada deve ser configurada com o mesmo formato de áudio que seu pipeline de processamento de áudio produz.

Formatos de áudio compatíveis

Parâmetro	Opções	Descrição
Canais	1 (mono), 2 (estéreo)	O número de canais de áudio.
Taxa de amostra	RATE_16000, RATE_44100, RATE_48000	Taxa de amostragem de áudio em Hz. 48kHz recomendados para alta qualidade.
Formato	INT16, FLOAT32	Formato de amostra de áudio. INT16 é PCM de ponto fixo de 16 bits, FLOAT32 é PCM de ponto flutuante de 32 bits. Os formatos intercalado e plano estão disponíveis.

Enviar dados de áudio

Para enviar dados de áudio para a fonte personalizada, use o método `appendBuffer()`:

```
// Prepare audio data in a ByteBuffer
ByteBuffer audioBuffer = ByteBuffer.allocateDirect(bufferSize);
audioBuffer.put(pcmAudioData);  // Your processed audio data

// Calculate the number of bytes
long byteCount = pcmAudioData.length;

// Submit audio to the custom source
// presentationTimeUs should be generated by and come from your audio source
int samplesProcessed = customAudioSource.appendBuffer(
   audioBuffer,
   byteCount,
   presentationTimeUs
);

if (samplesProcessed > 0) {
   Log.d(TAG, "Successfully submitted " + samplesProcessed + " samples");
} else {
   Log.w(TAG, "Failed to submit audio samples");
}

// Clear buffer for reuse
```

```
audioBuffer.clear();
```

Considerações importantes:

- Os dados de áudio devem estar no formato especificado ao criar a fonte personalizada.
- Os carimbos de data/hora devem aumentar monotonicamente e serem fornecidos pela fonte de áudio para uma reprodução suave do áudio.
- Envie áudio regularmente para evitar lacunas na transmissão.
- O método retorna o número de amostras processadas (0 indica falha).

Publicar em um palco

Encapsule o `CustomAudioSource` em um `AudioLocalStageStream` e retorne-o ao seu `StageStrategy`:

```
// Create the audio stream from custom source
AudioLocalStageStream audioStream = new AudioLocalStageStream(customAudioSource);

// Define your stage strategy
Strategy stageStrategy = new Strategy() {
   @NonNull
   @Override
   public List<LocalStageStream> stageStreamsToPublishForParticipant(
         @NonNull Stage stage,
         @NonNull ParticipantInfo participantInfo) {
      List<LocalStageStream> streams = new ArrayList<>();
      streams.add(audioStream);  // Publish custom audio
      return streams;
   }

   @Override
   public boolean shouldPublishFromParticipant(
         @NonNull Stage stage,
         @NonNull ParticipantInfo participantInfo) {
      return true;  // Control when to publish
   }

   @Override
   public Stage.SubscribeType shouldSubscribeToParticipant(
         @NonNull Stage stage,
         @NonNull ParticipantInfo participantInfo) {
```

```
        return Stage.SubscribeType.AUDIO_VIDEO;
    }
};

// Create and join the stage
Stage stage = new Stage(context, stageToken, stageStrategy);
```

Exemplo completo: integração de processamento de áudio

Aqui está um exemplo completo que mostra a integração com um SDK de processamento de áudio:

```
public class AudioStreamingActivity extends AppCompatActivity {
    private DeviceDiscovery deviceDiscovery;
    private CustomAudioSource customAudioSource;
    private AudioLocalStageStream audioStream;
    private Stage stage;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);

        // Configure audio manager
        StageAudioManager.getInstance(this)
            .setPreset(StageAudioManager.UseCasePreset.VIDEO_CHAT);

        // Initialize IVS components
        initializeIVSStage();

        // Initialize your audio processing SDK
        initializeAudioProcessing();
    }

    private void initializeIVSStage() {
        deviceDiscovery = new DeviceDiscovery(this);

        // Create custom audio source (48kHz stereo, 16-bit)
        customAudioSource = deviceDiscovery.createAudioInputSource(
            2,  // Stereo
            BroadcastConfiguration.AudioSampleRate.RATE_48000,
            AudioDevice.Format.INT16
        );

        // Create audio stream
```

```
        audioStream = new AudioLocalStageStream(customAudioSource);

        // Create stage with strategy
        Strategy strategy = new Strategy() {
            @NonNull
            @Override
            public List<LocalStageStream> stageStreamsToPublishForParticipant(
                    @NonNull Stage stage,
                    @NonNull ParticipantInfo participantInfo) {
                return Collections.singletonList(audioStream);
            }

            @Override
            public boolean shouldPublishFromParticipant(
                    @NonNull Stage stage,
                    @NonNull ParticipantInfo participantInfo) {
                return true;
            }

            @Override
            public Stage.SubscribeType shouldSubscribeToParticipant(
                    @NonNull Stage stage,
                    @NonNull ParticipantInfo participantInfo) {
                return Stage.SubscribeType.AUDIO_VIDEO;
            }
        };

        stage = new Stage(this, getStageToken(), strategy);
    }

    private void initializeAudioProcessing() {
        // Initialize your audio processing SDK
        // Set up callback to receive processed audio
        yourAudioSDK.setAudioCallback(new AudioCallback() {
            @Override
            public void onProcessedAudio(byte[] audioData, int sampleRate,
                                         int channels, long timestamp) {
                // Submit processed audio to IVS Stage
                submitAudioToStage(audioData, timestamp);
            }
        });
    }

    // The timestamp is required to come from your audio source and you
```

```
    // should not be generating one on your own, unless your audio source
    // does not provide one. If that is the case, create your own epoch
    // timestamp and manually calculate the duration between each sample
    // using the number of frames and frame size.

    private void submitAudioToStage(byte[] audioData, long timestamp) {
        try {
            // Allocate direct buffer
            ByteBuffer buffer = ByteBuffer.allocateDirect(audioData.length);
            buffer.put(audioData);

            // Submit to custom audio source
            int samplesProcessed = customAudioSource.appendBuffer(
                buffer,
                audioData.length,
                timestamp > 0 ? timestamp : System.nanoTime() / 1000
            );

            if (samplesProcessed <= 0) {
                Log.w(TAG, "Failed to submit audio samples");
            }

            buffer.clear();
        } catch (Exception e) {
            Log.e(TAG, "Error submitting audio: " + e.getMessage(), e);
        }
    }

    @Override
    protected void onDestroy() {
        super.onDestroy();
        if (stage != null) {
            stage.release();
        }
    }
}
```

Práticas recomendadas

Consistência do formato de áudio

Certifique-se de que o formato de áudio enviado corresponda ao formato especificado ao criar a fonte personalizada:

```
// If you create with 48kHz stereo INT16
customAudioSource = deviceDiscovery.createAudioInputSource(
   2, RATE_48000, INT16
);

// Your audio data must be:
// - 2 channels (stereo)
// - 48000 Hz sample rate
// - 16-bit interleaved PCM format
```

Gerenciamento de buffer

Use diretamente o `ByteBuffers` e reutilize-o para minimizar a coleta de resíduos:

```
// Allocate once
private ByteBuffer audioBuffer = ByteBuffer.allocateDirect(BUFFER_SIZE);

// Reuse in callback
public void onAudioData(byte[] data) {
   audioBuffer.clear();
   audioBuffer.put(data);
   customAudioSource.appendBuffer(audioBuffer, data.length, getTimestamp());
   audioBuffer.clear();
}
```

Cronometragem e sincronização

Você deve usar os carimbos de data/hora fornecidos pela fonte de áudio para uma reprodução suave do áudio. Se sua fonte de áudio não fornecer seu próprio carimbo de data/hora, crie seu próprio carimbo de data/hora de época e calcule manualmente a duração entre cada amostra usando o número de quadros e o tamanho do quadro.

```
// "audioFrameTimestamp" should be generated by your audio source
// Consult your audio source’s documentation for information on how to get this
long timestamp = audioFrameTimestamp;
```

Como tratar erros

Sempre verifique o valor de retorno de `appendBuffer()`:

```
int samplesProcessed = customAudioSource.appendBuffer(buffer, count, timestamp);
```

```
if (samplesProcessed <= 0) {
   Log.w(TAG, "Audio submission failed - buffer may be full or format mismatch");
   // Handle error: check format, reduce submission rate, etc.
}
```


SDK de Transmissão do IVS: Filtros de câmera de terceiros | Streaming em tempo real

Este guia pressupõe que você já esteja familiarizado com fontes de imagem personalizada, bem como com a integração do SDK de Transmissão de streaming em tempo real do IVS com sua aplicação.

Os filtros de câmera permitem que os criadores de transmissões ao vivo aumentem ou alterem sua aparência facial ou de plano de fundo. Isso pode aumentar potencialmente o engajamento do espectador, atrair espectadores e aprimorar a experiência de transmissão ao vivo.

Integração de filtros de câmera de terceiros

Você pode integrar SDKs de filtro de câmera de terceiros ao SDK de Transmissão do IVS alimentando a saída do SDK do filtro para uma fonte de entrada de imagem personalizada. Uma fonte de entrada de imagem personalizada permite que uma aplicação forneça a própria entrada de imagem para o SDK de Transmissão. O SDK de um provedor de filtro terceirizado pode gerenciar o ciclo de vida da câmera para processar imagens da câmera, aplicar um efeito de filtro e exibi-las em um formato que possa ser transmitido para uma fonte de imagem personalizada.



Consulte a documentação do seu fornecedor de filtro terceirizado para conhecer os métodos integrados de conversão de um quadro de câmera, com o efeito de filtro, aplicada a um formato que possa ser transmitido para uma fonte de entrada de imagem personalizada. O processo varia de acordo com a versão do SDK de Transmissão do IVS em uso:

- Web: o provedor do filtro deve ser capaz de renderizar sua saída em um elemento de tela. Assim, será possível usar o método captureStream para retornar um MediaStream do conteúdo da tela.

Em seguida, o MediaStream poderá ser convertido em uma instância de um LocalStageStream e publicado em um palco.

- Android: o SDK do provedor de filtro pode renderizar um quadro em um Android `Surface` fornecido pelo SDK do Transmissor do IVS ou converter o quadro em um bitmap. Se estiver usando um bitmap, ele poderá ser renderizado no `Surface` subjacente fornecido pela fonte de imagem personalizada ao desbloquear e gravar em uma tela.
- iOS: o SDK de um provedor de filtro terceirizado deve fornecer um quadro de câmera com um efeito de filtro aplicado como um `CMSampleBuffer`. Consulte a documentação do SDK do seu fornecedor de filtro terceirizado para obter informações sobre como fazer a `CMSampleBuffer` ser a saída final após o processamento da imagem da câmera.

Usar o BytePlus com o SDK de Transmissão do IVS

Este documento explica como usar o SDK de Efeitos do BytePlus com o SDK de Transmissão do IVS.

Android

Instalar e configurar o SDK do BytePlus Effects

Consulte o Guia de acesso do BytePlus para Android para obter detalhes sobre como instalar, inicializar e configurar o SDK do BytePlus Effects.

Configurar a fonte de imagem personalizada

Após inicializar o SDK, alimente os quadros de câmera processados com um efeito de filtro aplicado a uma fonte de entrada de imagem personalizada. Para fazer isso, crie uma instância de um objeto `DeviceDiscovery` e crie uma fonte de imagem personalizada. Observe que quando você usa uma fonte de entrada de imagem personalizada para o controle personalizado da câmera, o SDK de Transmissão deixa de ser o responsável pelo gerenciamento da câmera. Em vez disso, a aplicação fica responsável por processar corretamente o ciclo de vida da câmera.

Java

```
var deviceDiscovery = DeviceDiscovery(applicationContext)
var customSource = deviceDiscovery.createImageInputSource( BroadcastConfiguration.Vec2(
720F, 1280F
))
```

```
var surface: Surface = customSource.inputSurface
var filterStream = ImageLocalStageStream(customSource)
```

Converter saída em bitmap e alimentar em fonte de entrada de imagem personalizada

Para permitir que os quadros da câmera com um efeito de filtro aplicado do SDK do BytePlus Effect sejam encaminhados diretamente para o SDK de Transmissão do IVS, converta a saída de uma textura do SDK do BytePlus Effects em um bitmap. Quando uma imagem for processada, o método `onDrawFrame()` será invocado pelo SDK. O método `onDrawFrame()` é um método público da interface GLSurfaceView.Renderer do Android. No aplicativo de amostra para Android fornecido pelo BytePlus, esse método é chamado em cada quadro da câmera e gera uma textura. Simultaneamente, você pode complementar o método `onDrawFrame()` com a lógica para converter essa textura em um bitmap e alimentá-la em uma fonte de entrada de imagem personalizada. Conforme apresentado no exemplo de código a seguir, use o método `transferTextureToBitmap` fornecido pelo SDK do BytePlus para fazer essa conversão. Esse método é fornecido pela biblioteca com.bytedance.labcv.core.util.ImageUtil do SDK do BytePlus Effects, conforme apresentado na amostra de código a seguir. Em seguida, será possível renderizar para o Android `Surface` subjacente de um `CustomImageSource` gravando o bitmap resultante na tela do Surface. Muitas invocações sucessivas de `onDrawFrame()` resultarão em uma sequência de bitmaps e, quando combinadas, criarão uma transmissão de vídeo.

Java

```
import com.bytedance.labcv.core.util.ImageUtil;
...
protected ImageUtil imageUtility;
...


@Override
public void onDrawFrame(GL10 gl10) {
  ...
  // Convert BytePlus output to a Bitmap
  Bitmap outputBt = imageUtility.transferTextureToBitmap(output.getTexture(),ByteEffect

  Constants.TextureFormat.Texture2D,output.getWidth(), output.getHeight());

  canvas = surface.lockCanvas(null);
  canvas.drawBitmap(outputBt, 0f, 0f, null);
  surface.unlockCanvasAndPost(canvas);
```

Usar o DeepAR com o SDK de Transmissão do IVS

Este documento explica como usar o SDK do DeepAR com o SDK de Transmissão do IVS.

Android

Consulte o Guia de integração com Android do DeepAR para obter detalhes sobre como integrar o SDK do DeepAR com o SDK de Transmissão do IVS para Android.

iOS

Consulte o Guia de integração com iOS do DeepAR para obter detalhes sobre como integrar o SDK do DeepAR com o SDK de Transmissão do IVS para iOS.

Usar o Snap com o SDK de Transmissão do IVS

Este documento explica como usar o SDK de Kit de Câmera do Snap com o SDK de Transmissão do IVS.

Web

Esta seção pressupõe que você já esteja familiarizado com a publicação e a inscrição em vídeos usando o SDK de Transmissão na Web.

Para integrar o SDK Camera Kit do Snap com o SDK de Transmissão na Web de streaming em tempo real do IVS, você precisa:

1. Instalar o SDK Camera Kit e o Webpack. (Nosso exemplo usa o Webpack como empacotador, mas você pode usar qualquer empacotador de sua escolha.)
2. Create `index.html`.
3. Adicionar elementos de configuração.
4. Create `index.css`.
5. Exibir e configurar os participantes.
6. Exibir câmeras e microfones conectados.
7. Criar uma sessão do Camera Kit.
8. Obtenha as lentes e preencha o seletor de lentes.
9. Renderizar a saída de uma sessão do Camera Kit em uma tela.
10. Crie uma função para preencher o menu suspenso Lentes.

11. Fornecer uma fonte de mídia para o Camera Kit renderizar e publicar um `LocalStageStream`.
12. Create `package.json`.
13. Criar um arquivo de configuração do Webpack.
14. Configure um servidor HTTPS e teste.

Cada uma dessas etapas está descrita abaixo.

Instalar o SDK Camera Kit e o Webpack

Neste exemplo, usamos o Webpack como nosso empacotador; no entanto, você pode usar qualquer empacotador.

```
npm i @snap/camera-kit webpack webpack-cli
```

Crie index.html

Em seguida, crie o padrão em HTML e importe o SDK de Transmissão da Web como uma tag de script. No código a seguir, certifique-se de substituir `<SDK version>` pela versão do SDK de Transmissão que você estiver usando.

HTML

```
<!--
/*! Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved. SPDX-License-
Identifier: Apache-2.0 */
-->
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />

  <title>Amazon IVS Real-Time Streaming Web Sample (HTML and JavaScript)</title>

  <!-- Fonts and Styling -->
  <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?
family=Roboto:300,300italic,700,700italic" />
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/normalize/8.0.1/
normalize.css" />
```

```
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/milligram/1.4.1/
milligram.css" />
  <link rel="stylesheet" href="./index.css" />

  <!-- Stages in Broadcast SDK -->
  <script src="https://web-broadcast.live-video.net/<SDK version>/amazon-ivs-web-
broadcast.js"></script>
</head>

<body>
  <!-- Introduction -->
  <header>
    <h1>Amazon IVS Real-Time Streaming Web Sample (HTML and JavaScript)</h1>

    <p>This sample is used to demonstrate basic HTML / JS usage. <b><a href="https://
docs.aws.amazon.com/ivs/latest/LowLatencyUserGuide/multiple-hosts.html">Use the AWS
 CLI</a></b> to create a <b>Stage</b> and a corresponding <b>ParticipantToken</b>.
 Multiple participants can load this page and put in their own tokens. You can <b><a
 href="https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-guides/stages#glossary"
 target="_blank">read more about stages in our public docs.</a></b></p>
  </header>
  <hr />

  <!-- Setup Controls -->

  <!-- Display Local Participants -->

  <!-- Lens Selector -->

  <!-- Display Remote Participants -->

  <!-- Load All Desired Scripts -->
```

Adicionar elementos de configuração

Crie o HTML para selecionar uma câmera, microfone e lentes, e para especificar um token de participante:

HTML

```
<!-- Setup Controls -->
  <div class="row">
    <div class="column">
```

```
      <label for="video-devices">Select Camera</label>
      <select disabled id="video-devices">
        <option selected disabled>Choose Option</option>
      </select>
    </div>
    <div class="column">
      <label for="audio-devices">Select Microphone</label>
      <select disabled id="audio-devices">
        <option selected disabled>Choose Option</option>
      </select>
    </div>
    <div class="column">
      <label for="token">Participant Token</label>
      <input type="text" id="token" name="token" />
    </div>
    <div class="column" style="display: flex; margin-top: 1.5rem">
      <button class="button" style="margin: auto; width: 100%" id="join-button">Join
 Stage</button>
    </div>
    <div class="column" style="display: flex; margin-top: 1.5rem">
      <button class="button" style="margin: auto; width: 100%" id="leave-button">Leave
 Stage</button>
    </div>
  </div>
```

Acrescente HTML adicional abaixo para exibir os feeds da câmera de participantes locais e remotos:

HTML

```
 <!-- Local Participant -->
<div class="row local-container">
    <canvas id="canvas"></canvas>

    <div class="column" id="local-media"></div>
    <div class="static-controls hidden" id="local-controls">
      <button class="button" id="mic-control">Mute Mic</button>
      <button class="button" id="camera-control">Mute Camera</button>
    </div>
  </div>


  <hr style="margin-top: 5rem"/>

  <!-- Remote Participants -->
```

```
  <div class="row">
    <div id="remote-media"></div>
  </div>
```

Carregue lógica adicional, incluindo métodos auxiliares para configurar a câmera e o arquivo JavaScript incluído. (Posteriormente nesta seção, você criará esses arquivos JavaScript e os agrupará em um único arquivo, para poder importar o Camera Kit como um módulo. O arquivo JavaScript incluído conterá a lógica para configurar o Camera Kit, aplicar uma Lente e publicar o feed da câmera com uma Lente aplicada a um palco.) Adicione tags de fechamento para os elementos `body` e `html` para concluir a criação do `index.html`.

HTML

```
<!-- Load all Desired Scripts -->
  <script src="./helpers.js"></script>
  <script src="./media-devices.js"></script>
  <!-- <script type="module" src="./stages-simple.js"></script> -->
  <script src="./dist/bundle.js"></script>
</body>
</html>
```

Crie o index.css

Crie um arquivo de origem de CSS para estilizar a página. Não examinaremos esse código para focar na lógica de gerenciamento de um palco e na integração com o SDK do Camera Kit do Snap.

CSS

```
/*! Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved. SPDX-License-
Identifier: Apache-2.0 */

html,
body {
  margin: 2rem;
  box-sizing: border-box;
  height: 100vh;
  max-height: 100vh;
  display: flex;
  flex-direction: column;
}
```

```
hr {
  margin: 1rem 0;
}

table {
  display: table;
}

canvas {
  margin-bottom: 1rem;
  background: green;
}

video {
  margin-bottom: 1rem;
  background: black;
  max-width: 100%;
  max-height: 150px;
}

.log {
  flex: none;
  height: 300px;
}

.content {
  flex: 1 0 auto;
}

.button {
  display: block;
  margin: 0 auto;
}

.local-container {
  position: relative;
}

.static-controls {
  position: absolute;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
  left: 0;
  right: 0;
```

```
  bottom: -4rem;
  text-align: center;
}

.static-controls button {
  display: inline-block;
}

.hidden {
  display: none;
}

.participant-container {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  flex-direction: column;
  margin: 1rem;
}

video {
  border: 0.5rem solid #555;
  border-radius: 0.5rem;
}
.placeholder {
  background-color: #333333;
  display: flex;
  text-align: center;
  margin-bottom: 1rem;
}
.placeholder span {
  margin: auto;
  color: white;
}
#local-media {
  display: inline-block;
  width: 100vw;
}

#local-media video {
  max-height: 300px;
}

#remote-media {
```

```
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  flex-direction: row;
  width: 100%;
}

#lens-selector {
  width: 100%;
  margin-bottom: 1rem;
}
```

Exibir e configurar os participantes

Em seguida, crie `helpers.js`, que contém métodos auxiliares que você usará para exibir e configurar os participantes:

JavaScript

```
/*! Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved. SPDX-License-
Identifier: Apache-2.0 */

function setupParticipant({ isLocal, id }) {
  const groupId = isLocal ? 'local-media' : 'remote-media';
  const groupContainer = document.getElementById(groupId);

  const participantContainerId = isLocal ? 'local' : id;
  const participantContainer = createContainer(participantContainerId);
  const videoEl = createVideoEl(participantContainerId);

  participantContainer.appendChild(videoEl);
  groupContainer.appendChild(participantContainer);

  return videoEl;
}

function teardownParticipant({ isLocal, id }) {
  const groupId = isLocal ? 'local-media' : 'remote-media';
  const groupContainer = document.getElementById(groupId);
  const participantContainerId = isLocal ? 'local' : id;

  const participantDiv = document.getElementById(
    participantContainerId + '-container'
```

```
  );
  if (!participantDiv) {
    return;
  }
  groupContainer.removeChild(participantDiv);
}

function createVideoEl(id) {
  const videoEl = document.createElement('video');
  videoEl.id = id;
  videoEl.autoplay = true;
  videoEl.playsInline = true;
  videoEl.srcObject = new MediaStream();
  return videoEl;
}

function createContainer(id) {
  const participantContainer = document.createElement('div');
  participantContainer.classList = 'participant-container';
  participantContainer.id = id + '-container';

  return participantContainer;
}
```

Exibir câmeras e microfones conectados

Em seguida, crie `media-devices.js`, que contém métodos auxiliares para exibir câmeras e microfones conectados ao seu dispositivo:

JavaScript

```
/*! Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved. SPDX-License-
Identifier: Apache-2.0 */

/**
 * Returns an initial list of devices populated on the page selects
 */
async function initializeDeviceSelect() {
  const videoSelectEl = document.getElementById('video-devices');
  videoSelectEl.disabled = false;

  const { videoDevices, audioDevices } = await getDevices();
  videoDevices.forEach((device, index) => {
```

```
    videoSelectEl.options[index] = new Option(device.label, device.deviceId);
  });

  const audioSelectEl = document.getElementById('audio-devices');

  audioSelectEl.disabled = false;
  audioDevices.forEach((device, index) => {
    audioSelectEl.options[index] = new Option(device.label, device.deviceId);
  });
}

/**
 * Returns all devices available on the current device
 */
async function getDevices() {
  // Prevents issues on Safari/FF so devices are not blank
  await navigator.mediaDevices.getUserMedia({ video: true, audio: true });

  const devices = await navigator.mediaDevices.enumerateDevices();
  // Get all video devices
  const videoDevices = devices.filter((d) => d.kind === 'videoinput');
  if (!videoDevices.length) {
    console.error('No video devices found.');
  }

  // Get all audio devices
  const audioDevices = devices.filter((d) => d.kind === 'audioinput');
  if (!audioDevices.length) {
    console.error('No audio devices found.');
  }

  return { videoDevices, audioDevices };
}

async function getCamera(deviceId) {
  // Use Max Width and Height
  return navigator.mediaDevices.getUserMedia({
    video: {
      deviceId: deviceId ? { exact: deviceId } : null,
    },
    audio: false,
  });
}
```

```
async function getMic(deviceId) {
  return navigator.mediaDevices.getUserMedia({
    video: false,
    audio: {
      deviceId: deviceId ? { exact: deviceId } : null,
    },
  });
}
```

Criar uma sessão do Camera Kit

Crie `stages.js`, que contém a lógica para aplicar uma Lente ao feed da câmera e publicar o feed em um palco. Recomendamos copiar e colar o bloco de código a seguir em `stages.js`. Em seguida, você pode revisar o código, peça por peça, para entender o que está acontecendo nas seções a seguir.

JavaScript

```
/*! Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved. SPDX-License-
Identifier: Apache-2.0 */

const {
  Stage,
  LocalStageStream,
  SubscribeType,
  StageEvents,
  ConnectionState,
  StreamType,
} = IVSBroadcastClient;

import {
  bootstrapCameraKit,
  createMediaStreamSource,
  Transform2D,
} from '@snap/camera-kit';

let cameraButton = document.getElementById('camera-control');
let micButton = document.getElementById('mic-control');
let joinButton = document.getElementById('join-button');
let leaveButton = document.getElementById('leave-button');

let controls = document.getElementById('local-controls');
let videoDevicesList = document.getElementById('video-devices');
```

```
let audioDevicesList = document.getElementById('audio-devices');

let lensSelector = document.getElementById('lens-selector');
let session;
let availableLenses = [];

// Stage management
let stage;
let joining = false;
let connected = false;
let localCamera;
let localMic;
let cameraStageStream;
let micStageStream;

const liveRenderTarget = document.getElementById('canvas');

const init = async () => {
  await initializeDeviceSelect();

  const cameraKit = await bootstrapCameraKit({
    apiToken: 'INSERT_YOUR_API_TOKEN_HERE',
  });

  session = await cameraKit.createSession({ liveRenderTarget });
  const { lenses } = await cameraKit.lensRepository.loadLensGroups([
    'INSERT_YOUR_LENS_GROUP_ID_HERE',
  ]);

  availableLenses = lenses;
  populateLensSelector(lenses);

  const snapStream = liveRenderTarget.captureStream();

  lensSelector.addEventListener('change', handleLensChange);
  lensSelector.disabled = true;
  cameraButton.addEventListener('click', () => {
    const isMuted = !cameraStageStream.isMuted;
    cameraStageStream.setMuted(isMuted);
    cameraButton.innerText = isMuted ? 'Show Camera' : 'Hide Camera';
  });

  micButton.addEventListener('click', () => {
    const isMuted = !micStageStream.isMuted;
```

```
    micStageStream.setMuted(isMuted);
    micButton.innerText = isMuted ? 'Unmute Mic' : 'Mute Mic';
  });

  joinButton.addEventListener('click', () => {
    joinStage(session, snapStream);
  });

  leaveButton.addEventListener('click', () => {
    leaveStage();
  });
};

async function setCameraKitSource(session, mediaStream) {
  const source = createMediaStreamSource(mediaStream);
  await session.setSource(source);
  source.setTransform(Transform2D.MirrorX);
  session.play();
}

const populateLensSelector = (lenses) => {
  lensSelector.innerHTML = '<option selected disabled>Choose Lens</option>';

  lenses.forEach((lens, index) => {
    const option = document.createElement('option');
    option.value = index;
    option.text = lens.name || `Lens ${index + 1}`;
    lensSelector.appendChild(option);
  });
};

const handleLensChange = (event) => {
  const selectedIndex = parseInt(event.target.value);
  if (session && availableLenses[selectedIndex]) {
    session.applyLens(availableLenses[selectedIndex]);
  }
};

const joinStage = async (session, snapStream) => {
  if (connected || joining) {
    return;
  }
  joining = true;
```

```
const token = document.getElementById('token').value;

if (!token) {
  window.alert('Please enter a participant token');
  joining = false;
  return;
}

// Retrieve the User Media currently set on the page
localCamera = await getCamera(videoDevicesList.value);
localMic = await getMic(audioDevicesList.value);
await setCameraKitSource(session, localCamera);

// Create StageStreams for Audio and Video
cameraStageStream = new LocalStageStream(snapStream.getVideoTracks()[0]);
micStageStream = new LocalStageStream(localMic.getAudioTracks()[0]);

const strategy = {
  stageStreamsToPublish() {
    return [cameraStageStream, micStageStream];
  },
  shouldPublishParticipant() {
    return true;
  },
  shouldSubscribeToParticipant() {
    return SubscribeType.AUDIO_VIDEO;
  },
};

stage = new Stage(token, strategy);

// Other available events:
// https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-guides/stages#events
stage.on(StageEvents.STAGE_CONNECTION_STATE_CHANGED, (state) => {
  connected = state === ConnectionState.CONNECTED;

  if (connected) {
    joining = false;
    controls.classList.remove('hidden');
    lensSelector.disabled = false;
  } else {
    controls.classList.add('hidden');
    lensSelector.disabled = true;
  }
```

```
  });

  stage.on(StageEvents.STAGE_PARTICIPANT_JOINED, (participant) => {
    console.log('Participant Joined:', participant);
  });

  stage.on(
    StageEvents.STAGE_PARTICIPANT_STREAMS_ADDED,
    (participant, streams) => {
      console.log('Participant Media Added: ', participant, streams);

      let streamsToDisplay = streams;

      if (participant.isLocal) {
        // Ensure to exclude local audio streams, otherwise echo will occur
        streamsToDisplay = streams.filter(
          (stream) => stream.streamType === StreamType.VIDEO
        );
      }

      const videoEl = setupParticipant(participant);
      streamsToDisplay.forEach((stream) =>
        videoEl.srcObject.addTrack(stream.mediaStreamTrack)
      );
    }
  );

  stage.on(StageEvents.STAGE_PARTICIPANT_LEFT, (participant) => {
    console.log('Participant Left: ', participant);
    teardownParticipant(participant);
  });

  try {
    await stage.join();
  } catch (err) {
    joining = false;
    connected = false;
    console.error(err.message);
  }
};

const leaveStage = async () => {
  stage.leave();
```

```
  joining = false;
  connected = false;

  cameraButton.innerText = 'Hide Camera';
  micButton.innerText = 'Mute Mic';
  controls.classList.add('hidden');
};

init();
```

Na primeira parte desse arquivo, importamos o SDK de Transmissão e o SDK do Camera Kit Web e inicializamos as variáveis que usaremos com cada SDK. Criaremos uma sessão do Camera Kit chamando `createSession` após fazer o bootstrap do SDK do Camera Kit Web. Observe que um objeto de elemento de tela é transmitido para uma sessão e isso faz com que o Camera Kit seja renderizado nessa tela.

JavaScript

```
/*! Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved. SPDX-License-
Identifier: Apache-2.0 */

const {
  Stage,
  LocalStageStream,
  SubscribeType,
  StageEvents,
  ConnectionState,
  StreamType,
} = IVSBroadcastClient;

import {
  bootstrapCameraKit,
  createMediaStreamSource,
  Transform2D,
} from '@snap/camera-kit';

let cameraButton = document.getElementById('camera-control');
let micButton = document.getElementById('mic-control');
let joinButton = document.getElementById('join-button');
let leaveButton = document.getElementById('leave-button');

let controls = document.getElementById('local-controls');
let videoDevicesList = document.getElementById('video-devices');
```

```
let audioDevicesList = document.getElementById('audio-devices');

let lensSelector = document.getElementById('lens-selector');
let session;
let availableLenses = [];

// Stage management
let stage;
let joining = false;
let connected = false;
let localCamera;
let localMic;
let cameraStageStream;
let micStageStream;

const liveRenderTarget = document.getElementById('canvas');

const init = async () => {
  await initializeDeviceSelect();

  const cameraKit = await bootstrapCameraKit({
    apiToken: 'INSERT_YOUR_API_TOKEN_HERE',
  });

  session = await cameraKit.createSession({ liveRenderTarget });
```

Obtenha as lentes e preencha o seletor de lentes

Para buscar suas Lentes, substitua o espaço reservado para o ID de grupo de Lentes pelo seu próprio, que está disponível no Portal do desenvolvedor do Camera Kit. Preencha a lista suspensa de seleção de lentes usando a função `populateLensSelector()` que criaremos posteriormente.

JavaScript

```
session = await cameraKit.createSession({ liveRenderTarget });
  const { lenses } = await cameraKit.lensRepository.loadLensGroups([
    'INSERT_YOUR_LENS_GROUP_ID_HERE',
  ]);

  availableLenses = lenses;
  populateLensSelector(lenses);
```

Renderizar a saída de uma sessão do Camera Kit em uma tela

Use o método captureStream para retornar um `MediaStream` do conteúdo da tela. A tela conterá uma transmissão de vídeo do feed da câmera com uma Lente aplicada. Além disso, adicione receptores de eventos para os botões de silenciar a câmera e o microfone, bem como receptores de eventos para entrar e sair de um palco. Caso um receptor entre em um palco, passaremos uma sessão do Camera Kit e o `MediaStream` da tela para que ela possa ser publicada em um palco.

JavaScript

```
const snapStream = liveRenderTarget.captureStream();

  lensSelector.addEventListener('change', handleLensChange);
  lensSelector.disabled = true;
  cameraButton.addEventListener('click', () => {
    const isMuted = !cameraStageStream.isMuted;
    cameraStageStream.setMuted(isMuted);
    cameraButton.innerText = isMuted ? 'Show Camera' : 'Hide Camera';
  });

  micButton.addEventListener('click', () => {
    const isMuted = !micStageStream.isMuted;
    micStageStream.setMuted(isMuted);
    micButton.innerText = isMuted ? 'Unmute Mic' : 'Mute Mic';
  });

  joinButton.addEventListener('click', () => {
    joinStage(session, snapStream);
  });

  leaveButton.addEventListener('click', () => {
    leaveStage();
  });
};
```

Crie uma função para preencher a lista suspensa de lentes

Crie a função a seguir para preencher o seletor Lentes com as lentes obtidas anteriormente. O seletor Lentes é um elemento de interface de usuário na página que permite selecionar uma lista de lentes para aplicar ao feed da câmera. Além disso, crie a função de retorno de chamada `handleLensChange` para aplicar a lente especificada quando ela for selecionada no menu suspenso Lentes.

JavaScript

```
const populateLensSelector = (lenses) => {
  lensSelector.innerHTML = '<option selected disabled>Choose Lens</option>';

  lenses.forEach((lens, index) => {
    const option = document.createElement('option');
    option.value = index;
    option.text = lens.name || `Lens ${index + 1}`;
    lensSelector.appendChild(option);
  });
};

const handleLensChange = (event) => {
  const selectedIndex = parseInt(event.target.value);
  if (session && availableLenses[selectedIndex]) {
    session.applyLens(availableLenses[selectedIndex]);
  }
};
```

Fornecer o Camera com uma fonte de mídia para renderização e publicar um LocalStageStream

Para publicar uma transmissão de vídeo com uma Lente aplicada, crie uma função chamada `setCameraKitSource` para transmitir o `MediaStream` que foi capturado da tela anteriormente. O `MediaStream` da tela não estará fazendo nada no momento porque ainda não incorporamos nosso feed de câmera local. Podemos incorporar nosso feed de câmera local chamando o método auxiliar `getCamera` e atribuindo-o a `localCamera`. Em seguida, podemos transmitir nosso feed de câmera local (via `localCamera`) e o objeto da sessão para `setCameraKitSource`. A função `setCameraKitSource` converte nosso feed de câmera local em uma fonte de mídia para o CameraKit chamando `createMediaStreamSource`. Em seguida, a fonte de mídia para `CameraKit` é transformada para espelhar a câmera frontal. O efeito da Lente é aplicado à fonte de mídia e renderizado na tela de saída chamando `session.play()`.

Agora, com a Lente aplicada ao `MediaStream` capturado da tela, poderemos publicá-lo em um palco. Fazemos isso criando um `LocalStageStream` com as faixas de vídeo do `MediaStream`. Em seguida, é possível transmitir uma instância de `LocalStageStream` para um `StageStrategy` para publicação.

JavaScript

```
async function setCameraKitSource(session, mediaStream) {
```

```
  const source = createMediaStreamSource(mediaStream);
  await session.setSource(source);
  source.setTransform(Transform2D.MirrorX);
  session.play();
}

const joinStage = async (session, snapStream) => {
  if (connected || joining) {
    return;
  }
  joining = true;

  const token = document.getElementById('token').value;

  if (!token) {
    window.alert('Please enter a participant token');
    joining = false;
    return;
  }

  // Retrieve the User Media currently set on the page
  localCamera = await getCamera(videoDevicesList.value);
  localMic = await getMic(audioDevicesList.value);
  await setCameraKitSource(session, localCamera);
  // Create StageStreams for Audio and Video
  // cameraStageStream = new LocalStageStream(localCamera.getVideoTracks()[0]);
  cameraStageStream = new LocalStageStream(snapStream.getVideoTracks()[0]);
  micStageStream = new LocalStageStream(localMic.getAudioTracks()[0]);

  const strategy = {
    stageStreamsToPublish() {
      return [cameraStageStream, micStageStream];
    },
    shouldPublishParticipant() {
      return true;
    },
    shouldSubscribeToParticipant() {
      return SubscribeType.AUDIO_VIDEO;
    },
  };
```

O código restante abaixo serve para criar e gerenciar nosso palco:

JavaScript

```
stage = new Stage(token, strategy);

  // Other available events:
  // https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-guides/stages#events

  stage.on(StageEvents.STAGE_CONNECTION_STATE_CHANGED, (state) => {
    connected = state === ConnectionState.CONNECTED;

    if (connected) {
      joining = false;
      controls.classList.remove('hidden');
    } else {
      controls.classList.add('hidden');
    }
  });

  stage.on(StageEvents.STAGE_PARTICIPANT_JOINED, (participant) => {
    console.log('Participant Joined:', participant);
  });

  stage.on(
    StageEvents.STAGE_PARTICIPANT_STREAMS_ADDED,
    (participant, streams) => {
      console.log('Participant Media Added: ', participant, streams);

      let streamsToDisplay = streams;

      if (participant.isLocal) {
        // Ensure to exclude local audio streams, otherwise echo will occur
        streamsToDisplay = streams.filter(
          (stream) => stream.streamType === StreamType.VIDEO
        );
      }

      const videoEl = setupParticipant(participant);
      streamsToDisplay.forEach((stream) =>
        videoEl.srcObject.addTrack(stream.mediaStreamTrack)
      );
    }
  );

  stage.on(StageEvents.STAGE_PARTICIPANT_LEFT, (participant) => {
```

```
    console.log('Participant Left: ', participant);
    teardownParticipant(participant);
  });

  try {
    await stage.join();
  } catch (err) {
    joining = false;
    connected = false;
    console.error(err.message);
  }
};

const leaveStage = async () => {
  stage.leave();

  joining = false;
  connected = false;

  cameraButton.innerText = 'Hide Camera';
  micButton.innerText = 'Mute Mic';
  controls.classList.add('hidden');
};

init();
```

Crie o package.json

Crie `package.json` e adicione a configuração JSON a seguir. Esse arquivo define nossas dependências e inclui um comando de script para empacotar nosso código.

Configuração de JSON

```
{
  "dependencies": {
    "@snap/camera-kit": "^0.10.0"
  },
  "name": "ivs-stages-with-snap-camerakit",
  "version": "1.0.0",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "build": "webpack"
  },
```

```
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "description": "",
  "devDependencies": {
    "webpack": "^5.95.0",
    "webpack-cli": "^5.1.4"
  }
}
```

Criar um arquivo de configuração do Webpack

Crie `webpack.config.js` e adicione o código a seguir. Isso empacota o código que criamos até aqui para que você possa usar a instrução de importar para usar o Camera Kit.

JavaScript

```
const path = require('path');
module.exports = {
  entry: ['./stage.js'],
  output: {
    filename: 'bundle.js',
    path: path.resolve(__dirname, 'dist'),
  },
};
```

Por fim, execute `npm run build` para empacotar seu JavaScript conforme definido no arquivo de configuração do Webpack. Para fins de teste, será possível servir HTML e JavaScript a partir de seu computador local. Neste exemplo, usamos o módulo `http.server` do Python.

Configure um servidor HTTPS e teste

Para testar nosso código, é necessário configurar um servidor HTTPS. O uso de um servidor HTTPS para desenvolvimento local e testes da integração da sua aplicação da Web com o SDK do Snap Camera Kit ajudará a evitar problemas de CORS (compartilhamento de recursos de origem cruzada).

Abra um terminal e navegue até o diretório em que você criou todo o código até esse ponto. Use o comando a seguir para gerar um certificado SSL/TLS autoassinado e uma chave privada:

```
openssl req -x509 -newkey rsa:4096 -keyout key.pem -out cert.pem -days 365 -nodes
```

Isso cria dois arquivos: `key.pem` (a chave privada) e `cert.pem` (o certificado autoassinado). Crie um novo arquivo de Python chamado `https_server.py` e adicione o seguinte código:

Python

```
import http.server
import ssl

# Set the directory to serve files from
DIRECTORY = '.'

# Create the HTTPS server
server_address = ('', 4443)
httpd = http.server.HTTPServer(
    server_address, http.server.SimpleHTTPRequestHandler)

# Wrap the socket with SSL/TLS
context = ssl.SSLContext(ssl.PROTOCOL_TLS_SERVER)
context.load_cert_chain('cert.pem', 'key.pem')
httpd.socket = context.wrap_socket(httpd.socket, server_side=True)

print(f'Starting HTTPS server on https://localhost:4443, serving {DIRECTORY}')
httpd.serve_forever()
```

Abra um terminal, navegue até o diretório em que você criou o arquivo `https_server.py` e execute o comando a seguir:

```
python3 https_server.py
```

Isso inicia o servidor de HTTPS em https://localhost:4443, servindo arquivos do diretório atual. Certifique-se de que os arquivos `cert.pem` e `key.pem` estejam no mesmo diretório do arquivo `https_server.py`.

Abra seu navegador e navegue até https://localhost:4443. Como esse é um certificado SSL/TLS autoassinado, seu navegador não confiará nele, então você receberá um aviso. Como isso é apenas para fins de teste, você pode ignorar o aviso. Você então deverá ver o efeito de AR da lente do Snap que especificou anteriormente aplicado ao feed da câmera na tela.

Observe que essa configuração usando os módulos integrados `http.server` e `ssl` do Python é adequada para fins locais de desenvolvimento e teste, mas não é recomendada para um ambiente de produção. O certificado SSL/TLS autoassinado usado nessa configuração não é confiável

para navegadores da Web e outros clientes, o que significa que os usuários receberão avisos de segurança ao acessar o servidor. Além disso, embora usemos os módulos http.server e ssl integrados do Python neste exemplo, você pode optar por usar outra solução de servidor de HTTPS.

Android

Para integrar o SDK do Camera Kit do Snap com o SDK de Transmissão do IVS para Android, você deverá instalar o SDK do Camera Kit, inicializar uma sessão do Camera Kit, aplicar uma Lente e alimentar a saída da sessão do Camera Kit para a fonte de entrada de imagem personalizada.

Para instalar o SDK do Camera Kit, adicione o seguinte ao arquivo `build.gradle` do seu módulo. Substitua `$cameraKitVersion` pela versão mais recente do SDK do Camera Kit.

Java

```
implementation "com.snap.camerakit:camerakit:$cameraKitVersion"
```

Inicialize e obtenha um `cameraKitSession`. O Camera Kit também conta com um pacote prático para as APIs CameraX do Android, de modo que você não precise escrever uma lógica complicada para usar o CameraX com o Camera Kit. Você pode usar o objeto `CameraXImageProcessorSource` como uma fonte para ImageProcessor, o que permite iniciar quadros de streaming de pré-visualização da câmera.

Java

```
protected void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState) {
       super.onCreate(savedInstanceState);

       setContentView(R.layout.activity_main);

       // Camera Kit support implementation of ImageProcessor that is backed by
CameraX library:
       // https://developer.android.com/training/camerax
       CameraXImageProcessorSource imageProcessorSource = new
CameraXImageProcessorSource(
           this /*context*/, this /*lifecycleOwner*/
       );
       imageProcessorSource.startPreview(true /*cameraFacingFront*/);

       cameraKitSession = Sessions.newBuilder(this)
               .imageProcessorSource(imageProcessorSource)
               .attachTo(findViewById(R.id.camerakit_stub))
```

```
                .build();
    }
```

Buscar e aplicar Lentes

Você pode configurar as Lentes e sua ordem no carrossel no Portal do Desenvolvedor do Camera Kit:

Java

```
// Fetch lenses from repository and apply them
 // Replace LENS_GROUP_ID with Lens Group ID from https://camera-kit.snapchat.com
cameraKitSession.getLenses().getRepository().get(new Available(LENS_GROUP_ID),
 available -> {
     Log.d(TAG, "Available lenses: " + available);
     Lenses.whenHasFirst(available, lens ->
 cameraKitSession.getLenses().getProcessor().apply(lens, result -> {
          Log.d(TAG,  "Apply lens [" + lens + "] success: " + result);
      }));
});
```

Para transmitir, envie quadros processados para o `Surface` subjacente de uma fonte de imagem personalizada. Use um objeto `DeviceDiscovery` e crie um `CustomImageSource` para retornar um `SurfaceSource`. Em seguida, será possível renderizar a saída de uma sessão `CameraKit` para o `Surface` subjacente fornecido pelo `SurfaceSource`.

Java

```
val publishStreams = ArrayList<LocalStageStream>()

val deviceDiscovery = DeviceDiscovery(applicationContext)
val customSource =
 deviceDiscovery.createImageInputSource(BroadcastConfiguration.Vec2(720f, 1280f))

cameraKitSession.processor.connectOutput(outputFrom(customSource.inputSurface))
val customStream = ImageLocalStageStream(customSource)


// After rendering the output from a Camera Kit session to the Surface, you can
// then return it as a LocalStageStream to be published by the Broadcast SDK
val customStream: ImageLocalStageStream = ImageLocalStageStream(surfaceSource)
publishStreams.add(customStream)
```

```
@Override
fun stageStreamsToPublishForParticipant(stage: Stage, participantInfo:
 ParticipantInfo): List<LocalStageStream> = publishStreams
```

Usar substituição em segundo plano com o SDK de Transmissão do IVS

A substituição do fundo é um tipo de filtro de câmera que permite que criadores de transmissões ao vivo alterem seus planos de plano de fundo. Conforme exibido no diagrama a seguir, a substituição do plano de fundo envolve:

1. Obter uma imagem da câmera com base no feed da câmera ao vivo.
2. Segmentá-la em componentes de primeiro e segundo plano usando o Google ML Kit.
3. Combinar a máscara de segmentação resultante com uma imagem de plano de fundo personalizada.
4. Transmiti-la para uma fonte de imagem personalizada para transmissão.



Web

Esta seção pressupõe que você já esteja familiarizado com a publicação e a inscrição em vídeos usando o SDK de Transmissão na Web.

Para substituir o plano de fundo de uma transmissão ao vivo por uma imagem personalizada, use o modelo de segmentação de selfies com o MediaPipe Image Segmenter. Esse é um modelo de machine-learning que identifica quais pixels no quadro do vídeo estão em primeiro ou segundo plano. Em seguida, será possível usar os resultados do modelo para substituir o fundo de uma transmissão ao vivo, copiando os pixels do primeiro plano do feed de vídeo para uma imagem personalizada representando o novo plano de fundo.

Para integrar a substituição em segundo plano com o SDK de Transmissão na Web de streaming em tempo real do IVS, você precisará:

1. Instalar o MediaPipe e o Webpack. (Nosso exemplo usa o Webpack como empacotador, mas você pode usar qualquer empacotador de sua escolha.)

2. Create `index.html`.
3. Adiciona elementos de mídia.
4. Adicionar uma tag de script.
5. Create `app.js`.
6. Carregar uma imagem de plano de fundo personalizada.
7. Crie uma instância de `ImageSegmenter`.
8. Renderizar o feed de vídeo em uma tela.
9. Criar uma lógica de substituição em segundo plano.
10. Criar um arquivo de configuração do Webpack.
11. Empacotar seu arquivo JavaScript.

Instalar o MediaPipe e o Webpack

Para começar, instale os pacotes npm `@mediapipe/tasks-vision` e `webpack`. O exemplo abaixo usa o Webpack como um empacotador de JavaScript, mas você pode usar um empacotador diferente se quiser.

JavaScript

```
npm i @mediapipe/tasks-vision webpack webpack-cli
```

Certifique-se também de atualizar seu `package.json` para especificar `webpack` como seu script de compilação:

JavaScript

```
"scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1",
    "build": "webpack"
  },
```

Crie index.html

Em seguida, crie o padrão em HTML e importe o SDK de Transmissão da Web como uma tag de script. No código a seguir, certifique-se de substituir `<SDK version>` pela versão do SDK de Transmissão que você estiver usando.

JavaScript

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />

  <!-- Import the SDK -->
  <script src="https://web-broadcast.live-video.net/<SDK version>/amazon-ivs-web-
broadcast.js"></script>
</head>

<body>

</body>
</html>
```

Adicionar elementos de mídia

Em seguida, adicione um elemento de vídeo e dois elementos de tela na tag do corpo. O elemento de vídeo conterá o feed da câmera ao vivo e será usado como entrada para o MediaPipe Image Segmenter. O primeiro elemento de tela será usado para renderizar uma prévia do feed que será transmitido. O segundo elemento de tela será usado para renderizar a imagem personalizada que será usada como plano de fundo. Como a segunda tela com a imagem personalizada é usada somente como fonte para copiar programaticamente pixels dela para a tela final, ela ficará oculta.

JavaScript

```
<div class="row local-container">
      <video id="webcam" autoplay style="display: none"></video>
    </div>
    <div class="row local-container">
      <canvas id="canvas" width="640px" height="480px"></canvas>

      <div class="column" id="local-media"></div>
      <div class="static-controls hidden" id="local-controls">
        <button class="button" id="mic-control">Mute Mic</button>
        <button class="button" id="camera-control">Mute Camera</button>
      </div>
```

```
    </div>
    <div class="row local-container">
      <canvas id="background" width="640px" height="480px" style="display: none"></
canvas>
    </div>
```

Adicionar uma tag de script

Adicione uma tag de script para carregar um arquivo JavaScript incluído que conterá o código para fazer a substituição em segundo plano e publicá-lo em um palco:

```
<script src="./dist/bundle.js"></script>
```

Criar app.js

Em seguida, crie um arquivo JavaScript para obter os objetos dos elementos da tela e do vídeo que foram criados na página HTML. Importe os módulos `ImageSegmenter` e `FilesetResolver`. O módulo `ImageSegmenter` será usado para realizar a tarefa de segmentação.

JavaScript

```
const canvasElement = document.getElementById("canvas");
const background = document.getElementById("background");
const canvasCtx = canvasElement.getContext("2d");
const backgroundCtx = background.getContext("2d");
const video = document.getElementById("webcam");

import { ImageSegmenter, FilesetResolver } from "@mediapipe/tasks-vision";
```

Em seguida, crie uma função chamada `init()` para recuperar o MediaStream da câmera do usuário e invoque uma função de retorno de chamada sempre que o quadro da câmera terminar de carregar. Adicione receptores de eventos para os botões de entrar e sair de um palco.

Observe que, ao entrar em um palco, transmitimos uma variável chamada `segmentationStream`. Trata-se de uma transmissão de vídeo capturado de um elemento de tela, contendo uma imagem de primeiro plano sobreposta à imagem personalizada que representa o plano de fundo. Posteriormente, essa transmissão personalizada será usada para criar uma instância de um `LocalStageStream`, que poderá ser publicada em um palco.

JavaScript

```
const init = async () => {
  await initializeDeviceSelect();

  cameraButton.addEventListener("click", () => {
    const isMuted = !cameraStageStream.isMuted;
    cameraStageStream.setMuted(isMuted);
    cameraButton.innerText = isMuted ? "Show Camera" : "Hide Camera";
  });

  micButton.addEventListener("click", () => {
    const isMuted = !micStageStream.isMuted;
    micStageStream.setMuted(isMuted);
    micButton.innerText = isMuted ? "Unmute Mic" : "Mute Mic";
  });

  localCamera = await getCamera(videoDevicesList.value);
  const segmentationStream = canvasElement.captureStream();

  joinButton.addEventListener("click", () => {
    joinStage(segmentationStream);
  });

  leaveButton.addEventListener("click", () => {
    leaveStage();
  });
};
```

Carregar uma imagem de plano de fundo personalizada

Na parte inferior da função `init`, adicione código para chamar uma função `initBackgroundCanvas`, que carrega uma imagem personalizada de um arquivo local e a renderiza em uma tela. Definiremos essa função na próxima etapa. Atribua o `MediaStream` recuperado da câmera do usuário ao objeto de vídeo. Posteriormente, esse objeto de vídeo será passado para o Image Segmenter. Além disso, defina uma função chamada `renderVideoToCanvas` como a função de retorno de chamada a ser invocada sempre que um quadro de vídeo terminar o carregamento. Definiremos essa função em uma etapa posterior.

JavaScript

```
initBackgroundCanvas();
```

```
  video.srcObject = localCamera;
  video.addEventListener("loadeddata", renderVideoToCanvas);
```

Vamos implementar a função `initBackgroundCanvas`, que carrega uma imagem de um arquivo local. Neste exemplo, usamos a imagem de uma praia como plano de fundo personalizado. A tela contendo a imagem personalizada ficará oculta da exibição, pois ela será combinada com os pixels do primeiro plano do elemento de tela que contém o feed da câmera.

JavaScript

```
const initBackgroundCanvas = () => {
  let img = new Image();
  img.src = "beach.jpg";

  img.onload = () => {
    backgroundCtx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
    backgroundCtx.drawImage(img, 0, 0);
  };
};
```

Criar uma instância do ImageSegmenter

Em seguida, crie uma instância de `ImageSegmenter`, que segmentará a imagem e retornará o resultado como uma máscara. Ao criar uma instância de um `ImageSegmenter`, você usará o modelo de segmentação de selfies.

JavaScript

```
const createImageSegmenter = async () => {
  const audio = await FilesetResolver.forVisionTasks("https://cdn.jsdelivr.net/npm/
@mediapipe/tasks-vision@0.10.2/wasm");

  imageSegmenter = await ImageSegmenter.createFromOptions(audio, {
    baseOptions: {
      modelAssetPath: "https://storage.googleapis.com/mediapipe-models/image_segmenter/
selfie_segmenter/float16/latest/selfie_segmenter.tflite",
      delegate: "GPU",
    },
    runningMode: "VIDEO",
    outputCategoryMask: true,
  });
```

```
};
```

Renderizar o feed de vídeo em uma tela

Em seguida, crie a função que renderiza o feed de vídeo para o outro elemento da tela. Precisamos renderizar o feed de vídeo em uma tela para que possamos extrair os pixels do primeiro plano usando a API Canvas 2D. Ao fazer isso, também transmitiremos um quadro de vídeo para nossa instância de `ImageSegmenter`, usando o método segmentforVideo para segmentar o primeiro plano em relação ao de fundo no quadro do vídeo. Quando o método segmentforVideo retornar, ele invocará nossa função personalizada de retorno de chamada, `replaceBackground`, para fazer a substituição em segundo plano.

JavaScript

```
const renderVideoToCanvas = async () => {
  if (video.currentTime === lastWebcamTime) {
    window.requestAnimationFrame(renderVideoToCanvas);
    return;
  }
  lastWebcamTime = video.currentTime;
  canvasCtx.drawImage(video, 0, 0, video.videoWidth, video.videoHeight);

  if (imageSegmenter === undefined) {
    return;
  }

  let startTimeMs = performance.now();

  imageSegmenter.segmentForVideo(video, startTimeMs, replaceBackground);
};
```

Criar uma lógica de substituição em segundo plano

Crie a função `replaceBackground`, que mescla a imagem de plano de fundo personalizada com o primeiro plano do feed da câmera para substituir o plano de fundo. Primeiro, a função recupera os dados de pixel subjacentes da imagem de plano de fundo personalizada e do feed de vídeo dos dois elementos de tela criados anteriormente. Em seguida, ela fará uma iteração pela máscara fornecida por `ImageSegmenter`, que indica quais pixels estão em primeiro plano. Conforme percorre a máscara, ela copiará seletivamente os pixels que contenham o feed da câmera do usuário para os dados de pixels de plano de fundo correspondentes. Depois disso, ela converterá os dados finais de pixel com o primeiro plano copiado para o plano de fundo e os desenhará em uma tela.

JavaScript

```
function replaceBackground(result) {
  let imageData = canvasCtx.getImageData(0, 0, video.videoWidth,
 video.videoHeight).data;
  let backgroundData = backgroundCtx.getImageData(0, 0, video.videoWidth,
 video.videoHeight).data;
  const mask = result.categoryMask.getAsFloat32Array();
  let j = 0;

  for (let i = 0; i < mask.length; ++i) {
    const maskVal = Math.round(mask[i] * 255.0);

    j += 4;
  // Only copy pixels on to the background image if the mask indicates they are in the
 foreground
    if (maskVal < 255) {
      backgroundData[j] = imageData[j];
      backgroundData[j + 1] = imageData[j + 1];
      backgroundData[j + 2] = imageData[j + 2];
      backgroundData[j + 3] = imageData[j + 3];
    }
  }

 // Convert the pixel data to a format suitable to be drawn to a canvas
  const uint8Array = new Uint8ClampedArray(backgroundData.buffer);
  const dataNew = new ImageData(uint8Array, video.videoWidth, video.videoHeight);
  canvasCtx.putImageData(dataNew, 0, 0);
  window.requestAnimationFrame(renderVideoToCanvas);
}
```

Para referência, aqui está o arquivo `app.js` completo contendo toda a lógica acima:

JavaScript

```
/*! Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved. SPDX-License-
Identifier: Apache-2.0 */

// All helpers are expose on 'media-devices.js' and 'dom.js'
const { setupParticipant } = window;

const { Stage, LocalStageStream, SubscribeType, StageEvents, ConnectionState,
 StreamType } = IVSBroadcastClient;
```

```
const canvasElement = document.getElementById("canvas");
const background = document.getElementById("background");
const canvasCtx = canvasElement.getContext("2d");
const backgroundCtx = background.getContext("2d");
const video = document.getElementById("webcam");

import { ImageSegmenter, FilesetResolver } from "@mediapipe/tasks-vision";

let cameraButton = document.getElementById("camera-control");
let micButton = document.getElementById("mic-control");
let joinButton = document.getElementById("join-button");
let leaveButton = document.getElementById("leave-button");

let controls = document.getElementById("local-controls");
let audioDevicesList = document.getElementById("audio-devices");
let videoDevicesList = document.getElementById("video-devices");

// Stage management
let stage;
let joining = false;
let connected = false;
let localCamera;
let localMic;
let cameraStageStream;
let micStageStream;
let imageSegmenter;
let lastWebcamTime = -1;

const init = async () => {
  await initializeDeviceSelect();

  cameraButton.addEventListener("click", () => {
    const isMuted = !cameraStageStream.isMuted;
    cameraStageStream.setMuted(isMuted);
    cameraButton.innerText = isMuted ? "Show Camera" : "Hide Camera";
  });

  micButton.addEventListener("click", () => {
    const isMuted = !micStageStream.isMuted;
    micStageStream.setMuted(isMuted);
    micButton.innerText = isMuted ? "Unmute Mic" : "Mute Mic";
  });

  localCamera = await getCamera(videoDevicesList.value);
```

```
  const segmentationStream = canvasElement.captureStream();

  joinButton.addEventListener("click", () => {
    joinStage(segmentationStream);
  });

  leaveButton.addEventListener("click", () => {
    leaveStage();
  });

  initBackgroundCanvas();

  video.srcObject = localCamera;
  video.addEventListener("loadeddata", renderVideoToCanvas);
};

const joinStage = async (segmentationStream) => {
  if (connected || joining) {
    return;
  }
  joining = true;

  const token = document.getElementById("token").value;

  if (!token) {
    window.alert("Please enter a participant token");
    joining = false;
    return;
  }

  // Retrieve the User Media currently set on the page
  localMic = await getMic(audioDevicesList.value);

  cameraStageStream = new LocalStageStream(segmentationStream.getVideoTracks()[0]);
  micStageStream = new LocalStageStream(localMic.getAudioTracks()[0]);

  const strategy = {
    stageStreamsToPublish() {
      return [cameraStageStream, micStageStream];
    },
    shouldPublishParticipant() {
      return true;
    },
    shouldSubscribeToParticipant() {
```

```
      return SubscribeType.AUDIO_VIDEO;
    },
  };

  stage = new Stage(token, strategy);

  // Other available events:
  // https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-guides/stages#events
  stage.on(StageEvents.STAGE_CONNECTION_STATE_CHANGED, (state) => {
    connected = state === ConnectionState.CONNECTED;

    if (connected) {
      joining = false;
      controls.classList.remove("hidden");
    } else {
      controls.classList.add("hidden");
    }
  });

  stage.on(StageEvents.STAGE_PARTICIPANT_JOINED, (participant) => {
    console.log("Participant Joined:", participant);
  });

  stage.on(StageEvents.STAGE_PARTICIPANT_STREAMS_ADDED, (participant, streams) => {
    console.log("Participant Media Added: ", participant, streams);

    let streamsToDisplay = streams;

    if (participant.isLocal) {
      // Ensure to exclude local audio streams, otherwise echo will occur
      streamsToDisplay = streams.filter((stream) => stream.streamType ===
StreamType.VIDEO);
    }

    const videoEl = setupParticipant(participant);
    streamsToDisplay.forEach((stream) =>
videoEl.srcObject.addTrack(stream.mediaStreamTrack));
  });

  stage.on(StageEvents.STAGE_PARTICIPANT_LEFT, (participant) => {
    console.log("Participant Left: ", participant);
    teardownParticipant(participant);
  });
```

```
  try {
    await stage.join();
  } catch (err) {
    joining = false;
    connected = false;
    console.error(err.message);
  }
};

const leaveStage = async () => {
  stage.leave();

  joining = false;
  connected = false;

  cameraButton.innerText = "Hide Camera";
  micButton.innerText = "Mute Mic";
  controls.classList.add("hidden");
};

function replaceBackground(result) {
  let imageData = canvasCtx.getImageData(0, 0, video.videoWidth,
 video.videoHeight).data;
  let backgroundData = backgroundCtx.getImageData(0, 0, video.videoWidth,
 video.videoHeight).data;
  const mask = result.categoryMask.getAsFloat32Array();
  let j = 0;

  for (let i = 0; i < mask.length; ++i) {
    const maskVal = Math.round(mask[i] * 255.0);

    j += 4;
    if (maskVal < 255) {
      backgroundData[j] = imageData[j];
      backgroundData[j + 1] = imageData[j + 1];
      backgroundData[j + 2] = imageData[j + 2];
      backgroundData[j + 3] = imageData[j + 3];
    }
  }
  const uint8Array = new Uint8ClampedArray(backgroundData.buffer);
  const dataNew = new ImageData(uint8Array, video.videoWidth, video.videoHeight);
  canvasCtx.putImageData(dataNew, 0, 0);
  window.requestAnimationFrame(renderVideoToCanvas);
}
```

```
const createImageSegmenter = async () => {
  const audio = await FilesetResolver.forVisionTasks("https://cdn.jsdelivr.net/npm/
@mediapipe/tasks-vision@0.10.2/wasm");

  imageSegmenter = await ImageSegmenter.createFromOptions(audio, {
    baseOptions: {
      modelAssetPath: "https://storage.googleapis.com/mediapipe-models/image_segmenter/
selfie_segmenter/float16/latest/selfie_segmenter.tflite",
      delegate: "GPU",
    },
    runningMode: "VIDEO",
    outputCategoryMask: true,
  });
};

const renderVideoToCanvas = async () => {
  if (video.currentTime === lastWebcamTime) {
    window.requestAnimationFrame(renderVideoToCanvas);
    return;
  }
  lastWebcamTime = video.currentTime;
  canvasCtx.drawImage(video, 0, 0, video.videoWidth, video.videoHeight);

  if (imageSegmenter === undefined) {
    return;
  }

  let startTimeMs = performance.now();

  imageSegmenter.segmentForVideo(video, startTimeMs, replaceBackground);
};

const initBackgroundCanvas = () => {
  let img = new Image();
  img.src = "beach.jpg";

  img.onload = () => {
    backgroundCtx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
    backgroundCtx.drawImage(img, 0, 0);
  };
};

createImageSegmenter();
```

```
init();
```

Criar um arquivo de configuração do Webpack

Adicione essa configuração ao arquivo de configuração do Webpack para empacotar `app.js`, de modo que as chamadas de importação funcionem:

JavaScript

```
const path = require("path");
module.exports = {
  entry: ["./app.js"],
  output: {
    filename: "bundle.js",
    path: path.resolve(__dirname, "dist"),
  },
};
```

Empacotar seus arquivos JavaScript

```
npm run build
```

Inicie um servidor HTTP simples no diretório que contém `index.html` e abra `localhost:8000` para ver o resultado:

```
python3 -m http.server -d ./
```

Android

Para substituir o plano de fundo em sua transmissão ao vivo, você pode usar a API de segmentação de selfies do Google ML Kit. A API de segmentação de selfies aceita uma imagem da câmera como entrada e retorna uma máscara que fornece uma pontuação de confiança para cada pixel da imagem, indicando se ela estava em primeiro plano ou em segundo plano. Com base na pontuação de confiança, será possível recuperar a cor de pixel correspondente da imagem de plano de fundo ou da imagem de primeiro plano. Esse processo continua até que todas as pontuações de confiança na máscara tenham sido examinadas. O resultado será uma nova matriz de cores de pixels contendo pixels em primeiro plano combinados com pixels da imagem de plano de fundo.

Para integrar a substituição em segundo plano com o SDK de Transmissão para Android de streaming em tempo real do IVS, você precisará:

1. Instalar as bibliotecas CameraX e o Google ML Kit.
2. Inicializar variáveis clichê.
3. Criar uma fonte de imagens personalizada.
4. Gerenciar os quadros da câmera.
5. Transmitir as molduras da câmera para o Google ML Kit.
6. Sobrepor o primeiro plano da moldura da câmera ao seu plano de fundo personalizado.
7. Alimentar a nova imagem para uma fonte de imagem personalizada.

Instalar as bibliotecas CameraX e o Google ML Kit

Para extrair imagens do feed da câmera ao vivo, use a biblioteca CameraX do Android. Para instalar a biblioteca CameraX e o Gooogle ML Kit, adicione o seguinte ao arquivo `build.gradle` do seu módulo. Substitua `${camerax_version}` e `${google_ml_kit_version}` pela versão mais recente das bibliotecas CameraX e Google ML Kit, respectivamente.

Java

```
implementation "com.google.mlkit:segmentation-selfie:${google_ml_kit_version}"
implementation "androidx.camera:camera-core:${camerax_version}"
implementation "androidx.camera:camera-lifecycle:${camerax_version}"
```

Importe as seguintes bibliotecas:

Java

```
import androidx.camera.core.CameraSelector
import androidx.camera.core.ImageAnalysis
import androidx.camera.core.ImageProxy
import androidx.camera.lifecycle.ProcessCameraProvider
import com.google.mlkit.vision.segmentation.selfie.SelfieSegmenterOptions
```

Inicializar variáveis clichê

Inicialize uma instância de `ImageAnalysis` e uma instância de `ExecutorService`:

Java

```
private lateinit var binding: ActivityMainBinding
```

```
private lateinit var cameraExecutor: ExecutorService
private var analysisUseCase: ImageAnalysis? = null
```

Inicialize uma instância do Segmenter em STREAM_MODE:

Java

```
private val options =
        SelfieSegmenterOptions.Builder()
            .setDetectorMode(SelfieSegmenterOptions.STREAM_MODE)
            .build()

private val segmenter = Segmentation.getClient(options)
```

Criar uma fonte de imagens personalizada

No método onCreate da sua atividade, crie uma instância de um objeto DeviceDiscovery e crie uma fonte de imagem personalizada. O Surface fornecido pela Fonte de imagem personalizada receberá a imagem final, com o primeiro plano sobreposto a uma imagem de plano de fundo personalizada. Em seguida, você criará uma instância de um ImageLocalStageStream usando a fonte de imagem personalizada. Em seguida, a instância de um ImageLocalStageStream (nomeada filterStream, neste exemplo) poderá ser publicada em um palco. Consulte o Guia do SDK de Transmissão do IVS para Android para obter instruções sobre como configurar um palco. Por fim, crie também um tópico que será usado para gerenciar a câmera.

Java

```
var deviceDiscovery = DeviceDiscovery(applicationContext)
var customSource = deviceDiscovery.createImageInputSource( BroadcastConfiguration.Vec2(
720F, 1280F
))
var surface: Surface = customSource.inputSurface
var filterStream = ImageLocalStageStream(customSource)

cameraExecutor = Executors.newSingleThreadExecutor()
```

Gerenciar os quadros da câmera

Em seguida, crie uma função para inicializar a câmera. Essa função usa a biblioteca CameraX para extrair imagens do feed da câmera ao vivo. Primeiro, você cria uma instância de um

`ProcessCameraProvider` chamado `cameraProviderFuture`. Esse objeto representa um resultado futuro da obtenção de um fornecedor de câmeras. Em seguida, você carrega uma imagem do seu projeto como um bitmap. Este exemplo usa a imagem de uma praia como plano de fundo, mas pode ser qualquer imagem que você quiser.

Em seguida, você adiciona um receptor a `cameraProviderFuture`. Esse receptor será notificado quando a câmera ficar disponível ou se ocorrer um erro durante o processo de obtenção de um receptor de câmeras.

Java

```
private fun startCamera(surface: Surface) {
        val cameraProviderFuture = ProcessCameraProvider.getInstance(this)
        val imageResource = R.drawable.beach
        val bgBitmap: Bitmap = BitmapFactory.decodeResource(resources, imageResource)
        var resultBitmap: Bitmap;


        cameraProviderFuture.addListener({
            val cameraProvider: ProcessCameraProvider = cameraProviderFuture.get()


                if (mediaImage != null) {
                    val inputImage =
                        InputImage.fromMediaImage(mediaImage,
 imageProxy.imageInfo.rotationDegrees)

                            resultBitmap = overlayForeground(mask, maskWidth,
 maskHeight, inputBitmap, backgroundPixels)
                            canvas = surface.lockCanvas(null);
                            canvas.drawBitmap(resultBitmap, 0f, 0f, null)

                            surface.unlockCanvasAndPost(canvas);

                        }
                        .addOnFailureListener { exception ->
                            Log.d("App", exception.message!!)
                        }
                        .addOnCompleteListener {
                            imageProxy.close()
                        }

                }
```

```
            };

            val cameraSelector = CameraSelector.DEFAULT_FRONT_CAMERA

            try {
                // Unbind use cases before rebinding
                cameraProvider.unbindAll()

                // Bind use cases to camera
                cameraProvider.bindToLifecycle(this, cameraSelector, analysisUseCase)

            } catch(exc: Exception) {
                Log.e(TAG, "Use case binding failed", exc)
            }

        }, ContextCompat.getMainExecutor(this))
    }
```

No receptor , crie `ImageAnalysis.Builder` para acessar cada quadro individual do feed da câmera ao vivo. Defina a estratégia de contrapressão como `STRATEGY_KEEP_ONLY_LATEST`. Isso garante que apenas um quadro de câmera seja entregue para processamento por vez. Converta cada quadro individual da câmera em um bitmap. Assim, será possível extrair seus pixels e depois combiná-los com a imagem de plano de fundo personalizada.

Java

```
val imageAnalyzer = ImageAnalysis.Builder()
analysisUseCase = imageAnalyzer
    .setTargetResolution(Size(360, 640))
    .setBackpressureStrategy(ImageAnalysis.STRATEGY_KEEP_ONLY_LATEST)
    .build()

analysisUseCase?.setAnalyzer(cameraExecutor) { imageProxy: ImageProxy ->
    val mediaImage = imageProxy.image
    val tempBitmap = imageProxy.toBitmap();
    val inputBitmap = tempBitmap.rotate(imageProxy.imageInfo.rotationDegrees.toFloat())
```

Transmitir as molduras da câmera para o Google ML Kit

Em seguida, crie um `InputImage` e passe-o para a instância do Segmenter para processamento. Um `InputImage` pode ser criado com base em um `ImageProxy` fornecido pela instância de `ImageAnalysis`. Após o fornecer um `InputImage` ao Segmenter, ele retornará uma máscara

com pontuações de confiança indicando a probabilidade de um pixel estar em primeiro plano ou em segundo plano. Essa máscara também fornece propriedades de largura e altura, que você usará para criar uma nova matriz contendo os pixels de plano de fundo da imagem de plano de fundo personalizada carregada anteriormente.

Java

```
if (mediaImage != null) {
        val inputImage =
            InputImage.fromMediaImag


segmenter.process(inputImage)
    .addOnSuccessListener { segmentationMask ->
        val mask = segmentationMask.buffer
        val maskWidth = segmentationMask.width
        val maskHeight = segmentationMask.height
        val backgroundPixels = IntArray(maskWidth * maskHeight)
        bgBitmap.getPixels(backgroundPixels, 0, maskWidth, 0, 0, maskWidth, maskHeight)
```

Sobrepor o primeiro plano da moldura da câmera ao seu plano de fundo personalizado

Com a máscara contendo as pontuações de confiança, a moldura da câmera como um bitmap e os pixels coloridos da imagem de plano de fundo personalizada, você tem tudo o que precisa para sobrepor o primeiro plano ao plano de fundo personalizado. Em seguida, a função `overlayForeground` será chamada com os seguintes parâmetros:

Java

```
resultBitmap = overlayForeground(mask, maskWidth, maskHeight, inputBitmap,
 backgroundPixels)
```

Essa função percorre a máscara e verifica os valores de confiança para determinar se deseja obter a cor de pixel correspondente da imagem de plano de fundo ou da moldura da câmera. Se o valor de confiança indicar a probabilidade de que um pixel na máscara está em segundo plano, ele obterá a cor de pixel correspondente da imagem de plano de fundo. Caso contrário, ele obterá a cor de pixel correspondente da moldura da câmera para criar o primeiro plano. Quando a função terminar a iteração pela máscara, um novo bitmap será criado usando a nova matriz de pixels coloridos e retornado. Esse novo bitmap vai conter o primeiro plano sobreposto ao plano de fundo personalizado.

Java

```
private fun overlayForeground(
        byteBuffer: ByteBuffer,
        maskWidth: Int,
        maskHeight: Int,
        cameraBitmap: Bitmap,
        backgroundPixels: IntArray
    ): Bitmap {
        @ColorInt val colors = IntArray(maskWidth * maskHeight)
        val cameraPixels = IntArray(maskWidth * maskHeight)

        cameraBitmap.getPixels(cameraPixels, 0, maskWidth, 0, 0, maskWidth, maskHeight)

        for (i in 0 until maskWidth * maskHeight) {
            val backgroundLikelihood: Float = 1 - byteBuffer.getFloat()

            // Apply the virtual background to the color if it's not part of the
 foreground
            if (backgroundLikelihood > 0.9) {
                // Get the corresponding pixel color from the background image
                // Set the color in the mask based on the background image pixel color
                colors[i] = backgroundPixels.get(i)
            } else {
                // Get the corresponding pixel color from the camera frame
                // Set the color in the mask based on the camera image pixel color
                colors[i] = cameraPixels.get(i)
            }
        }

        return Bitmap.createBitmap(
            colors, maskWidth, maskHeight, Bitmap.Config.ARGB_8888
        )
    }
```

Alimentar a nova imagem para uma fonte de imagem personalizada

Em seguida, será possível gravar o novo bitmap no `Surface` fornecido por uma fonte de imagem personalizada. Isso o transmitirá para o seu palco.

Java

```
resultBitmap = overlayForeground(mask, inputBitmap, mutableBitmap, bgBitmap)
```

```
canvas = surface.lockCanvas(null);
canvas.drawBitmap(resultBitmap, 0f, 0f, null)
```

Aqui está a função completa para obter os quadros da câmera, transmiti-los para o Segmenter e sobrepô-los ao plano de fundo:

Java

```
@androidx.annotation.OptIn(androidx.camera.core.ExperimentalGetImage::class)
    private fun startCamera(surface: Surface) {
        val cameraProviderFuture = ProcessCameraProvider.getInstance(this)
        val imageResource = R.drawable.clouds
        val bgBitmap: Bitmap = BitmapFactory.decodeResource(resources, imageResource)
        var resultBitmap: Bitmap;

        cameraProviderFuture.addListener({
            // Used to bind the lifecycle of cameras to the lifecycle owner
            val cameraProvider: ProcessCameraProvider = cameraProviderFuture.get()

            val imageAnalyzer = ImageAnalysis.Builder()
            analysisUseCase = imageAnalyzer
                .setTargetResolution(Size(720, 1280))
                .setBackpressureStrategy(ImageAnalysis.STRATEGY_KEEP_ONLY_LATEST)
                .build()

            analysisUseCase!!.setAnalyzer(cameraExecutor) { imageProxy: ImageProxy ->
                val mediaImage = imageProxy.image
                val tempBitmap = imageProxy.toBitmap();
                val inputBitmap =
 tempBitmap.rotate(imageProxy.imageInfo.rotationDegrees.toFloat())

                if (mediaImage != null) {
                    val inputImage =
                        InputImage.fromMediaImage(mediaImage,
 imageProxy.imageInfo.rotationDegrees)

                    segmenter.process(inputImage)
                        .addOnSuccessListener { segmentationMask ->
                            val mask = segmentationMask.buffer
                            val maskWidth = segmentationMask.width
                            val maskHeight = segmentationMask.height
                            val backgroundPixels = IntArray(maskWidth * maskHeight)
```

```
                            bgBitmap.getPixels(backgroundPixels, 0, maskWidth, 0, 0,
maskWidth, maskHeight)

                            resultBitmap = overlayForeground(mask, maskWidth,
maskHeight, inputBitmap, backgroundPixels)
                            canvas = surface.lockCanvas(null);
                            canvas.drawBitmap(resultBitmap, 0f, 0f, null)

                            surface.unlockCanvasAndPost(canvas);

                        }
                        .addOnFailureListener { exception ->
                            Log.d("App", exception.message!!)
                        }
                        .addOnCompleteListener {
                            imageProxy.close()
                        }

                }
            };

            val cameraSelector = CameraSelector.DEFAULT_FRONT_CAMERA

            try {
                // Unbind use cases before rebinding
                cameraProvider.unbindAll()

                // Bind use cases to camera
                cameraProvider.bindToLifecycle(this, cameraSelector, analysisUseCase)

            } catch(exc: Exception) {
                Log.e(TAG, "Use case binding failed", exc)
            }

        }, ContextCompat.getMainExecutor(this))
    }
```

SDK de Transmissão do IVS: Modos de áudio para dispositivos móveis | Streaming em tempo real

A qualidade do áudio é uma parte importante de qualquer experiência de mídia em tempo real, e não há uma configuração de áudio única que funcione melhor para cada caso de uso. Para garantir que

seus usuários tenham a melhor experiência ao ouvir uma transmissão em tempo real do IVS, nossos SDKs móveis oferecem várias configurações de áudio predefinidas, bem como personalizações mais poderosas, conforme necessário.

Introdução

Os SDKs de transmissão móvel do IVS oferecem uma classe `StageAudioManager`. Essa classe foi projetada para ser o único ponto de contato para controlar os modos de áudio subjacentes em ambas as plataformas. No Android, isso controla o AudioManager, incluindo o modo de áudio, a fonte do áudio, o tipo de conteúdo, o uso e os dispositivos de comunicação. No iOS, o elemento controla o a aplicação AVAudioSession, bem como se o voiceProcessing está habilitado.

Importante: não interaja com `AVAudioSession` ou `AudioManager` diretamente enquanto o SDK de Transmissão em tempo real do IVS estiver ativo. Isso poderá resultar na perda de áudio ou na gravação ou reprodução do áudio no dispositivo errado.

Antes de criar seu primeiro objeto `DeviceDiscovery` ou `Stage`, é necessário configurar classe `StageAudioManager`.

Android (Kotlin)

```
StageAudioManager.getInstance(context).setPreset(StageAudioManager.UseCasePreset.VIDEO_CHAT)
 The default value

val deviceDiscovery = DeviceDiscovery(context)
val stage = Stage(context, token, this)

// Other Stage implementation code
```

iOS (Swift)

```
IVSStageAudioManager.sharedInstance().setPreset(.videoChat) // The default value

let deviceDiscovery = IVSDeviceDiscovery()
let stage = try? IVSStage(token: token, strategy: self)

// Other Stage implementation code
```

Se nada for definido em `StageAudioManager` antes da inicialização de uma instância `DeviceDiscovery` ou `Stage`, a predefinição `VideoChat` será aplicada automaticamente.

Predefinições de casos de uso de áudio

O SDK de Transmissão em tempo real fornece três predefinições, cada uma personalizada para casos de uso comuns, conforme descrito abaixo. Para cada predefinição, abordamos cinco categorias principais que diferenciam as predefinições umas das outras.

A categoria Volume Rocker refere-se ao tipo de volume (volume de mídia ou volume de chamadas) que é usado ou alterado por meio dos controles de volume físicos no dispositivo. Observe que isso afeta o volume ao alternar os modos de áudio. Por exemplo, suponha que o volume do dispositivo esteja definido para o valor máximo ao usar a predefinição Video Chat. Alternar para a predefinição Subscribe Only gera um nível de volume diferente do sistema operacional, o que pode levar a uma alteração significativa no volume do dispositivo.

Bate-papo por vídeo

Essa é a predefinição padrão, projetada para quando o dispositivo local tiver uma conversa em tempo real com outros participantes.

Problema conhecido no iOS: usar essa predefinição e não conectar um microfone faz com que o áudio seja reproduzido pelo fone de ouvido em vez de pelo alto-falante do dispositivo. Use essa predefinição somente em combinação com um microfone.

Categoria	Android	iOS
Cancelamento de eco	Habilitado	Habilitado
Supressão de ruído	Habilitado	Habilitado
Alternador de volume	Volume da chamada	Volume da chamada
Seleção de microfone	Limitado com base no sistema operacional. Os microfones USB podem não estar disponíveis.	Limitado com base no sistema operacional. Os microfones USB e Bluetooth podem não estar disponíveis. Os fones de ouvido Bluetooth que processam entrada e saída juntas

Categoria	Android	iOS
		devem funcionar (por exemplo, AirPods).
Saída de áudio	Qualquer dispositivo de saída deve funcionar.	Limitado com base no sistema operacional. Fones de ouvido com fio podem não estar disponíveis.
Qualidade de áudio	Média/baixa. Soará como um telefonema, não como uma reprodução de mídia.	Média/baixa. Soará como um telefonema, não como uma reprodução de mídia.

Somente inscrição

Essa predefinição foi criada para quando você planeja se inscrever em outros participantes da publicação, mas não publicar a si mesmo. Ela se concentra na qualidade do áudio e na compatibilidade com todos os dispositivos de saída disponíveis.

Categoria	Android	iOS
Cancelamento de eco	Desabilitado	Desabilitado
Supressão de ruído	Desabilitado	Desabilitado
Alternador de volume	Volume de mídia	Volume de mídia
Seleção de microfone	N/D, essa predefinição não foi projetada para publicação.	N/D, essa predefinição não foi projetada para publicação.
Saída de áudio	Qualquer dispositivo de saída deve funcionar.	Qualquer dispositivo de saída deve funcionar.
Qualidade de áudio	Alta. Qualquer tipo de mídia deve ser transmitido com clareza, inclusive música.	Alta. Qualquer tipo de mídia deve ser transmitido com clareza, inclusive música.

Studio

Essa predefinição foi projetada para inscrições de alta qualidade, mantendo a capacidade de publicação. É necessário que o hardware de gravação e reprodução forneça o cancelamento de eco. Um caso de uso aqui seria usar um microfone USB e um fone de ouvido com fio. O SDK manterá a mais alta qualidade de áudio e, ao mesmo tempo, dependerá da separação física desses dispositivos contra a ocorrência de eco.

Categoria	Android	iOS
Cancelamento de eco	Desabilitado	Desabilitado
Supressão de ruído	Desabilitado	Desabilitado
Alternador de volume	Volume de mídia na maioria dos casos. Volume da chamada quando um microfone Bluetooth estiver conectado.	Volume de mídia
Seleção de microfone	Qualquer microfone deve funcionar.	Qualquer microfone deve funcionar.
Saída de áudio	Qualquer dispositivo de saída deve funcionar.	Qualquer dispositivo de saída deve funcionar.
Qualidade de áudio	Alta. Ambos os lados devem ser capazes de enviar música e ouvi-la claramente do outro lado. Quando um fone de ouvido Bluetooth for conectado, a qualidade do áudio diminuirá devido à ativação do modo SCO do Bluetooth.	Alta. Ambos os lados devem ser capazes de enviar música e ouvi-la claramente do outro lado. Quando um fone de ouvido Bluetooth for conectado, a qualidade do áudio poderá diminuir devido à ativação do modo SCO do Bluetooth, dependendo do fone de ouvido.

Casos de uso avançados

Além das predefinições, os SDKs de Transmissão de streaming em tempo real para iOS e Android permitem configurar os modos de áudio da plataforma subjacente:

- No Android, defina AudioSource, Usage e ContentType.
- No iOS, use AVAudioSession.Category, AVAudioSession.CategoryOptions, AVAudioSession.Mode e a possibilidade de alternar entre ter o processamento de voz habilitado ou não durante a publicação.

Observação: ao usar esses métodos de SDK de áudio, é possível configurar incorretamente a sessão de áudio subjacente. Por exemplo, usar a opção `.allowBluetooth` no iOS em combinação com a categoria `.playback` cria uma configuração de áudio inválida e o SDK não pode gravar ou reproduzir áudio. Esses métodos são projetados para serem usados somente quando uma aplicação tiver requisitos específicos de sessão de áudio que foram validados.

Android (Kotlin)

```
// This would act similar to the Subscribe Only preset, but it uses a different
 ContentType.
StageAudioManager.getInstance(context)
    .setConfiguration(StageAudioManager.Source.GENERIC,
                      StageAudioManager.ContentType.MOVIE,
                      StageAudioManager.Usage.MEDIA);

val stage = Stage(context, token, this)

// Other Stage implementation code
```

iOS (Swift)

```
// This would act similar to the Subscribe Only preset, but it uses a different mode
 and options.
IVSStageAudioManager.sharedInstance()
    .setCategory(.playback,
                 options: [.duckOthers, .mixWithOthers],
                 mode: .default)

let stage = try? IVSStage(token: token, strategy: self)
```

```
// Other Stage implementation code
```

Cancelamento do Echo no iOS

O cancelamento do Echo no iOS também pode ser controlado via `IVSStageAudioManager` de forma independente usando o método `echoCancellationEnabled`. Esse método controla se o processamento de voz está habilitado nos nós de entrada e saída do `AVAudioEngine` subjacente usado pelo SDK. É importante entender o efeito de alterar essa propriedade manualmente:

- A propriedade `AVAudioEngine` será reconhecida somente se o microfone do SDK estiver ativo. Isso é necessário devido à exigência do iOS de que o processamento de voz seja habilitado simultaneamente nos nós de entrada e saída. Normalmente, isso é feito usando o microfone retornado pelo `IVSDeviceDiscovery` para criar um `IVSLocalStageStream` a ser publicado. Como alternativa, o microfone pode ser habilitado, sem ser usado para publicar, anexando uma `IVSAudioDeviceStatsCallback` ao próprio microfone. Essa abordagem alternativa será útil se o cancelamento do Echo for necessário ao usar um microfone personalizado baseado em fonte de áudio em vez do microfone do SDK do IVS.
- A habilitação da propriedade `AVAudioEngine` requer um modo de `.videoChat` ou `.voiceChat`. Solicitar um modo diferente faz com que o framework de áudio subjacente do iOS resista ao SDK, causando perda de áudio.
- Habilitar `AVAudioEngine` automaticamente habilita a opção `.allowBluetooth` .

Os comportamentos podem ser diferentes dependendo do dispositivo e da versão do iOS.

Fontes de áudio personalizadas para iOS

Fontes de áudio personalizadas podem ser usadas com o SDK usando `IVSDeviceDiscovery.createAudioSource`. Ao se conectar a um palco, o SDK de transmissão de streaming em tempo real do IVS ainda gerencia uma instância `AVAudioEngine` interna para reprodução de áudio, mesmo que o microfone do SDK não seja usado. Como resultado, os valores fornecidos para `IVSStageAudioManager` devem ser compatíveis com o áudio fornecido pela fonte de áudio personalizada.

Se a fonte de áudio personalizada usada para publicar estiver gravando do microfone, mas for gerenciada pela aplicação host, o SDK de cancelamento do Echo acima não funcionará, a menos

que o microfone gerenciado pelo SDK seja ativado. Para contornar esse requisito, consulte Cancelamento do Echo no iOS.

Publicação com Bluetooth no Android

O SDK reverterá automaticamente para a predefinição `VIDEO_CHAT` no Android quando as condições a seguir forem atendidas:

- A configuração atribuída não usar o valor de uso `VOICE_COMMUNICATION`.
- Houver um microfone Bluetooth conectado ao dispositivo.
- O participante local estiver publicando em um palco.

Essa é uma limitação do sistema operacional Android em relação à forma como os fones de ouvido Bluetooth são usados para gravar áudio.

Integração com outros SDKs

Como o iOS e o Android são compatíveis apenas com um modo de áudio ativo por aplicação, é comum entrar em conflito se o aplicativo usar vários SDKs que exijam controle do modo de áudio. Veja abaixo algumas estratégias comuns de resolução para tentar solucionar esses conflitos.

Combinar os valores do modo de áudio

Usando as opções avançadas de configuração de áudio do SDK do IVS ou a funcionalidade de outro SDK, faça com que os dois SDKs se alinhem aos valores subjacentes.

Agora

iOS

No iOS, pedir que o SDK do Agora que mantenha o `AVAudioSession` ativo impedirá que ele seja desativado enquanto o SDK de Transmissão de streaming em tempo real do IVS estiver fazendo uso dele.

```
myRtcEngine.SetParameters("{\"che.audio.keep.audiosession\":true}");
```

Android

Evite chamar `setEnableSpeakerphone` em `RtcEngine` e chamar `enableLocalAudio(false)` enquanto publica com o SDK de Transmissão de streaming em tempo real do IVS. Você pode

chamar `enableLocalAudio(true)` novamente quando o SDK do IVS não estiver sendo publicado.

Uso do Amazon EventBridge com o streaming em tempo real do IVS

Você pode usar o Amazon EventBridge para monitorar seus streams do Amazon Interactive Video Service (IVS).

O Amazon IVS envia eventos de alteração sobre o status de seus streams para o Amazon EventBridge. Todos os eventos que são fornecidos são válidos. No entanto, os eventos são enviados em uma base de melhor esforço, o que significa que não há garantia de que:

- Os eventos serão entregues: um evento designado pode ocorrer (por exemplo, um participante realiza uma publicação), mas é possível que o Amazon IVS não envie um evento correspondente para o EventBridge. O Amazon IVS tenta entregar eventos por várias horas antes de desistir.
- Os eventos que são entregues vão chegar em um período especificado: você pode receber eventos com até algumas horas de atraso.
- Os eventos serão entregues em ordem: os eventos podem estar fora de ordem, especialmente se forem enviados com um curto intervalo de tempo. Por exemplo, você poderá ver participante não publicado antes de visualizá-lo como publicado.

Embora seja raro que os eventos estejam ausentes, atrasados ou fora de sequência, você deve lidar com essas possibilidades se você escrever programas críticos para os negócios que dependem da ordem ou da existência de eventos de notificação.

Você pode criar regras do EventBridge para qualquer um dos seguintes eventos.

Tipo de evento	Evento	Enviado quando …
Alteração do estado de composição do IVS	Falha no destino	Uma tentativa de enviar para um destino falhou (por exemplo, o bucket do S3 não foi encontrado, o acesso ao bucket do S3 foi negado ou o fluxo já existe para um destino RTMP).
Alteração do estado de composição do IVS	Início do destino	A saída para um destino foi iniciada com sucesso.

Tipo de evento	Evento	Enviado quando …
Alteração do estado de composição do IVS	Fim do destino	Conclusão da saída para um destino.
Alteração do estado de composição do IVS	Reconexão de destino	A saída para um destino foi interrompida e há uma tentativa de reconexão em andamento.
Alteração do estado de composição do IVS	Início da sessão	Uma sessão de composição foi criada. Esse evento é acionado quando um pipeline de processo de composição é inicializado com sucesso. Nesse momento, o funil de composição terá feito a inscrição com sucesso em um palco, estará recebendo mídia e será capaz de compor vídeos.
Alteração do estado de composição do IVS	Término da sessão	Uma sessão de composição concluída.
Alteração do estado de composição do IVS	Falha na sessão	Um pipeline de composição falhou devido à exclusão de um estágio, à falha de uma ou mais saídas ou a qualquer outro erro interno.
Alteração do estado da gravação do participante do IVS	Iniciar gravação	Um publicador se conectou ao palco e está sendo gravado no S3.
Alteração do estado da gravação do participante do IVS	Término da gravação	Um publicador se desconectou do palco e todos os arquivos restantes foram gravados no S3.

Tipo de evento	Evento	Enviado quando …
Alteração do estado da gravação do participante do IVS	Falha ao iniciar gravação	Um publicador se conecta ao palco, mas a gravação não inicia devido a erros (por exemplo, se um bucket do S3 não for encontrado ou não puder ser acessado). A transmissão ao vivo do publicador não é gravada.
Alteração do estado da gravação do participante do IVS	Falha ao final do registro	A gravação termina com falha devido a erros encontrados durante a gravação (por exemplo, se um bucket do S3 não for encontrad o ou não puder ser acessado). Alguns objetos ainda podem ser gravados no local de armazenam ento configurado.
Atualização de palco do IVS	Publicação por participante	Um participante começa a publicar em um palco.
Atualização de palco do IVS	Publicação interrompida por participante	Um participante parou de publicar em um palco.
Atualização de palco do IVS	Erro de publicação do participante	A tentativa de um participante de publicar em um palco falhou.
Atualização de palco do IVS	Início da replicação do participante	Uma replicação do participante é iniciada.

Tipo de evento	Evento	Enviado quando …
Atualização de palco do IVS	Fim da replicaçã o do participante	Uma replicação do participante é finalizada. Uma replicação pode ser finalizada devido a uma operação da API StopParticipantReplication, se o publicador tiver parado de publicar ou se o publicador tiver parado de publicar e a janela de reconexão tiver expirado.
Atualização de palco do IVS	Token trocados	Um token de participante existente é trocado por um novo. Essa troca resulta em recursos de token com upgrade ou downgrade e/ou atributos de token atualizados.

Criação de regras do Amazon EventBridge para o Amazon IVS

Você pode criar uma regra do que é acionado em um evento emitido pelo Amazon IVS. Siga as etapas em Create a rule in Amazon EventBridge no Guia do usuário do Amazon EventBridge. Ao selecionar um serviço, escolha Interactive Video Service (IVS).

Exemplos: alteração do estado de composição do IVS

Falha do destino: esse evento é enviado quando uma tentativa de saída para um destino falha (por exemplo, o bucket S3 não foi encontrado, o acesso ao bucket S3 foi negado ou o fluxo já existe para um destino RTMP).

```
{
   "version": "0",
   "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
   "detail-type": "IVS Composition State Change",
   "source": "aws.ivs",
   "account": "aws_account_id",
   "time": "2017-06-12T10:23:43Z",
   "region": "us-east-1",
   "resources": [
```

```
      "arn:aws:ivs:us-east-1:aws_account_id:composition/123456789012"
    ],
    "detail": {
      "event_name": "Destination Failure",
      "stage_arn": "<stage-arn>",
      "id": "<Destination-id>",
      "error_code": "e.g., AccessDeniedException",
      "reason": "e.g., Access denied to S3 bucket. Please verify your bucket policy"
    }
}
```

A tabela a seguir lista valores de `error_code` e `reason` para eventos de falha do destino, bem como orientações para solução de problemas:

error_code	reason	Orientação para solução de problemas
ResourceNotFoundException	Bucket do S3 não encontrado. Verifique se o bucket existe.	Verifique se o bucket do S3 existe e está no local correto.
AccessDeniedException	Acesso negado ao bucket do S3. Verifique sua política de bucket.	Verifique se a política de bucket do S3 garante as permissões necessárias ao serviço IVS.
ConflictException	O fluxo já existe	Verifique se nenhuma outra transmissão está ativa no mesmo canal de destino RTMP.
InternalServerException	Erro interno do serviço	Repetir a operação. Se o problema persistir, entre em contato com AWS Support.

Início do destino: esse evento é enviado quando a saída para um destino é iniciada com sucesso.

```
{
```

```
   "version": "0",
   "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
   "detail-type": "IVS Composition State Change",
   "source": "aws.ivs",
   "account": "aws_account_id",
   "time": "2017-06-12T10:23:43Z",
   "region": "us-east-1",
   "resources": [
     "arn:aws:ivs:us-east-1:aws_account_id:composition/123456789012"
   ],
   "detail": {
     "event_name": "Destination Start",
     "stage_arn": "<stage-arn>",
     "id": "<destination-id>",
   }
}
```

Fim do destino: esse evento é enviado quando a saída para um destino é concluída.

```
{
   "version": "0",
   "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
   "detail-type": "IVS Composition State Change",
   "source": "aws.ivs",
   "account": "aws_account_id",
   "time": "2017-06-12T10:23:43Z",
   "region": "us-east-1",
   "resources": [
     "arn:aws:ivs:us-east-1:aws_account_id:composition/123456789012"
   ],
   "detail": {
     "event_name": "Destination End",
     "stage_arn": "<stage-arn>",
     "id": "<Destination-id>",
   }
}
```

Reconexão de destino: esse evento é enviado quando a saída para um destino é interrompida e há uma tentativa de reconexão.

```
{
   "version": "0",
   "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
```

```
   "detail-type": "IVS Composition State Change",
   "source": "aws.ivs",
   "account": "aws_account_id",
   "time": "2017-06-12T10:23:43Z",
   "region": "us-east-1",
   "resources": [
     "arn:aws:ivs:us-east-1:aws_account_id:composition/123456789012"
   ],
   "detail": {
     "event_name": "Destination Reconnecting",
     "stage_arn": "<stage-arn>",
     "id": "<Destination-id>",
   }
}
```

Início da sessão: esse evento é enviado quando uma sessão de composição foi criada. Esse evento é acionado quando um pipeline de processo de composição é inicializado com sucesso. Nesse momento, o funil de composição terá feito a inscrição com sucesso em um palco, estará recebendo mídia e será capaz de compor vídeos.

```
{
   "version": "0",
   "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
   "detail-type": "IVS Composition State Change",
   "source": "aws.ivs",
   "account": "aws_account_id",
   "time": "2017-06-12T10:23:43Z",
   "region": "us-east-1",
   "resources": [
     "arn:aws:ivs:us-east-1:aws_account_id:composition/123456789012"
   ],
   "detail": {
     "event_name": "Session Start",
     "stage_arn": "<stage-arn>"
   }
}
```

Fim da sessão: esse evento é enviado quando uma sessão de composição é concluída e todos os recursos são excluídos.

```
{
   "version": "0",
```

```
   "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
   "detail-type": "IVS Composition State Change",
   "source": "aws.ivs",
   "account": "aws_account_id",
   "time": "2017-06-12T10:23:43Z",
   "region": "us-east-1",
   "resources": [
     "arn:aws:ivs:us-east-1:aws_account_id:composition/123456789012"
   ],
   "detail": {
     "event_name": "Session End",
     "stage_arn": "<stage-arn>"
   }
}
```

Falha da sessão: esse evento é enviado quando um pipeline de composição falhou devido à exclusão de um estágio, à falha de uma ou mais saídas ou a qualquer outro erro interno.

```
{
   "version": "0",
   "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
   "detail-type": "IVS Composition State Change",
   "source": "aws.ivs",
   "account": "aws_account_id",
   "time": "2017-06-12T10:23:43Z",
   "region": "us-east-1",
   "resources": [
     "arn:aws:ivs:us-east-1:aws_account_id:composition/123456789012"
   ],
   "detail": {
     "event_name": "Session Failure",
     "stage_arn": "<stage-arn>",
     "error_code": "e.g., DestinationFailure",
     "reason": "e.g. One or more outputs failed"
   }
}
```

A tabela a seguir lista valores de `error_code` e `reason` para eventos de falha da sessão, bem como orientações para solução de problemas:

error_code	reason	Orientação para solução de problemas
StageDeleted	O estágio foi excluído	Verifique se o estágio existe antes de iniciar uma composição.
DestinationFailure	Uma ou mais saídas falharam	Verifique os erros de destino individuais.
InternalServerException	Erro interno do serviço	Repetir a operação. Se o problema persistir, entre em contato com AWS Support.

Exemplos: alteração do estado da gravação individual de participante

Início da gravação: este evento é enviado quando um publicador se conecta ao palco e está sendo gravado no S3.

```
{
   "version": "0",
   "id": "12345678-1a23-4567-a1bc-1a2b34567890",
   "detail-type": "IVS Participant Recording State Change",
   "source": "aws.ivs",
   "account": "123456789012",
   "time": "2024-03-13T22:09:58Z",
   "region": "us-east-1",
   "resources": ["arn:aws:ivs:us-west-2:aws_account_id:stage/AbCdef1G2hij"],
   "detail": {
      "session_id": "st-ZyXwvu1T2s",
      "event_name": "Recording Start",
      "participant_id": "xYz1c2d3e4f",
      "recording_s3_bucket_name": "bucket-name",
      "recording_s3_key_prefix": "<stage_id>/<session_id>/
<participant_id>/2024-01-01T12-00-55Z"
   }
}
```

Término da gravação: este evento é enviado quando um publicador se desconecta do palco e todos os arquivos restantes foram gravados no S3.

```
{
   "version": "0",
   "id": "12345678-1a23-4567-a1bc-1a2b34567890",
   "detail-type": "IVS Participant Recording State Change",
   "source": "aws.ivs",
   "account": "123456789012",
   "time": "2024-03-13T22:19:04Z",
   "region": "us-east-1",
   "resources": ["arn:aws:ivs:us-west-2:aws_account_id:stage/AbCdef1G2hij"],
   "detail": {
      "session_id": "st-ZyXwvu1T2s",
      "event_name": "Recording End",
      "participant_id": "xYz1c2d3e4f",
      "recording_s3_bucket_name": "bucket-name",
      "recording_s3_key_prefix": "<stage_id>/<session_id>/
<participant_id>/2024-01-01T12-00-55Z",
      "recording_duration_ms": 547327
   }
}
```

Falha de início da gravação: esse evento é enviado quando um publicador se conecta a um estágio, mas a gravação falha ao iniciar devido a erros (por exemplo, se um bucket do S3 não foi encontrado ou não pode ser acessado). A transmissão ao vivo do publicador não é gravada.

```
{
   "version": "0",
   "id": "12345678-1a23-4567-a1bc-1a2b34567890",
   "detail-type": "IVS Participant Recording State Change",
   "source": "aws.ivs",
   "account": "123456789012",
   "time": "2024-03-13T22:09:58Z",
   "region": "us-east-1",
   "resources": ["arn:aws:ivs:us-west-2:aws_account_id:stage/AbCdef1G2hij"],
   "detail": {
      "session_id": "st-ZyXwvu1T2s",
      "event_name": "Recording Start Failure",
      "participant_id": "xYz1c2d3e4f",
      "recording_s3_bucket_name": "bucket-name",
      "recording_s3_key_prefix": "<stage_id>/<session_id>/
<participant_id>/2024-01-01T12-00-55Z",
```

```
      "error_code": "e.g., AccessDeniedException",
      "reason": "e.g., Access denied to S3 bucket. Please verify your bucket policy"
   }
}
```

A tabela a seguir lista valores de `error_code` e `reason` para eventos de falha de início da gravação, bem como orientações para solução de problemas:

error_code	reason	Orientação para solução de problemas
ResourceNotFoundException	Bucket do S3 não encontrado. Verifique se o bucket existe.	Verifique se o bucket do S3 existe e está no local correto.
AccessDeniedException	Acesso negado ao bucket do S3. Verifique sua política de bucket.	Verifique se a política de bucket do S3 garante as permissões necessárias ao serviço IVS.
ValidationException	Codec de vídeo sem suporte para gravação	Verifique se o publicador está usando um codec de vídeo compatível.
InternalServerException	Erro interno do serviço	Repetir a operação. Se o problema persistir, entre em contato com AWS Support.

Falha de término da gravação: esse evento é enviado quando a gravação termina com falha devido a erros encontrados durante a gravação (por exemplo, se um bucket do S3 não foi encontrado ou não pode ser acessado). Alguns objetos ainda podem ser gravados no local de armazenamento configurado.

```
{
   "version": "0",
   "id": "12345678-1a23-4567-a1bc-1a2b34567890",
```

```
   "detail-type": "IVS Participant Recording State Change",
   "source": "aws.ivs",
   "account": "123456789012",
   "time": "2024-03-13T22:19:04Z",
   "region": "us-east-1",
   "resources": ["arn:aws:ivs:us-west-2:aws_account_id:stage/AbCdef1G2hij"],
   "detail": {
      "session_id": "st-ZyXwvu1T2s",
      "event_name": "Recording End Failure",
      "participant_id": "xYz1c2d3e4f",
      "recording_s3_bucket_name": "bucket-name",
      "recording_s3_key_prefix": "<stage_id>/<session_id>/
<participant_id>/2024-01-01T12-00-55Z",
      "recording_duration_ms": 547327,
      "error_code": "e.g., AccessDeniedException",
      "reason": "e.g., Access denied to S3 bucket. Please verify your bucket policy"
   }
}
```

A tabela a seguir lista valores de `error_code` e `reason` para eventos de falha de término da gravação, bem como orientações para solução de problemas:

error_code	reason	Orientação para solução de problemas
ResourceNotFoundException	Bucket do S3 não encontrado. Verifique se o bucket existe.	Verifique se o bucket do S3 existe e está no local correto.
AccessDeniedException	Acesso negado ao bucket do S3. Verifique sua política de bucket.	Verifique se a política de bucket do S3 garante as permissões necessárias ao serviço IVS.
InternalServerException	Erro interno do serviço	Repetir a operação. Se o problema persistir, entre em contato com AWS Support.

Observe que se a mesclagem da gravação de participantes individuais estiver habilitada, o IVS tentará gravar no mesmo prefixo do S3 da sessão anterior se o publicador do palco se desconectar e então se reconectar ao palco. Como consequência, nos exemplos acima, o componente `session_id` de `recording_s3_key_prefix` pode ter um valor diferente do campo `session_id` em `detail`. Consulte Mesclar gravações fragmentadas de participantes individuais.

Exemplos: atualização de palco

Os eventos de atualização de palco incluem um nome de evento (que classifica o evento) e metadados sobre o evento. Os metadados incluem o ID do participante que acionou o evento, os IDs de sessão e palco associados e o ID do usuário.

Publicação por participante: este evento é enviado quando um participante começa a publicar em um palco.

```
{
    "version": "0",
    "id": "12345678-1a23-4567-a1bc-1a2b34567890",
    "detail-type": "IVS Stage Update",
    "source": "aws.ivs",
    "account": "123456789012",
    "time": "2020-06-23T20:12:36Z",
    "region": "us-west-2",
    "resources": [
        "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/AbCdef1G2hij"
    ],
    "detail": {
        "session_id": "st-ZyXwvu1T2s",
        "event_name": "Participant Published",
        "event_time": "2025-11-18T16:40:32Z",
        "event_time_precise": "2025-11-18T16:40:32.123456Z",
 "user_id": "Your User Id",
        "participant_id": "xYz1c2d3e4f",
        "replica": true,
        "source_stage_arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/AbCdef1G2hij",
        "source_session_id": "st-sdfdfdfgdfgh"
    }
}
```

Publicação interrompida por participante: este evento é enviado quando um participante para de publicar em um palco.

```
{
    "version": "0",
    "id": "12345678-1a23-4567-a1bc-1a2b34567890",
    "detail-type": "IVS Stage Update",
    "source": "aws.ivs",
    "account": "123456789012",
    "time": "2020-06-23T20:12:36Z",
    "region": "us-west-2",
    "resources": [
        "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/AbCdef1G2hij"
    ],
    "detail": {
        "session_id": "st-ZyXwvu1T2s",
        "event_name": "Participant Unpublished",
 "event_time": "2025-11-18T16:40:32Z",
 "event_time_precise": "2025-11-18T16:40:32.123456Z",
        "user_id": "Your User Id",
        "participant_id": "xYz1c2d3e4f",
        "replica": true,
        "source_stage_arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/AbCdef1G2hij",
        "source_session_id": "st-sdfdfdfgdfgh"
    }
}
```

Erro de publicação do participante: este evento é enviado quando a tentativa de um participante de publicar em um palco falha.

```
{
    "version": "0",
    "id": "12345678-1a23-4567-a1bc-1a2b34567890",
    "detail-type": "IVS Stage Update",
    "source": "aws.ivs",
    "account": "123456789012",
    "time": "2020-06-23T20:12:36Z",
    "region": "us-west-2",
    "resources": [
        "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/AbCdef1G2hij"
    ],
    "detail": {
        "session_id": "st-ZyXwvu1T2s",
        "event_name": "Participant Publish Error",
        "event_time": "2024-08-13T14:38:17.089061676Z",
        "user_id": "Your User Id",
```

```
        "participant_id": "xYz1c2d3e4f",
        "error_code": "BITRATE_EXCEEDED",
        "replica": true,
        "source_stage_arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/AbCdef1G2hij",
        "source_session_id": "st-sdfdfdfgdfgh"
    }
}
```

Início da replicação do participante: este evento é enviado quando a replicação de um participante é iniciada.

```
{
    "version": "0",
    "id": "12345678-1a23-4567-a1bc-1a2b34567890",
    "detail-type": "IVS Stage Update",
    "source": "aws.ivs",
    "account": "123456789012",
    "time": "2020-06-23T20:12:36Z",
    "region": "us-west-2",
    "resources": [
        "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/AbCdef1G2hij"
    ],
    "detail": {
        "session_id": "st-ZyXwvu1T2s",
        "event_name": "Participant Replication Start",
        "event_time": "2025-11-18T16:40:32Z",
        "user_id": "Your User Id",
        "participant_id": "xYz1c2d3e4f",
        "destination_stage_arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/
XYZdef1G2hij",
        "destination_session_id":  "aBC1c2d3e4f"
    }
}
```

Fim da replicação do participante: este evento é enviado quando a replicação de um participante é finalizada. Uma replicação pode ser finalizada devido a uma operação da API StopParticipantReplication, se o publicador tiver parado de publicar ou se o publicador tiver parado de publicar e a janela de reconexão tiver expirado.

```
{
    "version": "0",
    "id": "12345678-1a23-4567-a1bc-1a2b34567890",
```

```
    "detail-type": "IVS Stage Update",
    "source": "aws.ivs",
    "account": "123456789012",
    "time": "2020-06-23T20:12:36Z",
    "region": "us-west-2",
    "resources": [
        "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/AbCdef1G2hij"
    ],
    "detail": {
        "session_id": "st-ZyXwvu1T2s",
        "event_name": "Participant Replication End",
        "event_time": "2025-11-18T16:40:32Z",
        "user_id": "Your User Id",
        "participant_id": "xYz1c2d3e4f",
        "destination_stage_arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/
XYZdef1G2hij",
        "destination_session_id":  "aBC1c2d3e4f"
    }
}
```

Token trocado: esse evento é enviado quando um token de participante existente é trocado por um novo, resultando em recursos de token atualizados ou rebaixados e/ou atributos de token atualizados.

```
{
    "version": "0",
    "id": "12345678-1a23-4567-a1bc-1a2b34567890",
    "detail-type": "IVS Stage Update",
    "source": "aws.ivs",
    "account": "123456789012",
    "time": "2020-06-23T20:12:36Z",
    "region": "us-west-2",
    "resources": [
        "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/AbCdef1G2hij"
    ],
    "detail": {
        "session_id": "st-ZyXwvu1T2s",
        "event_name": "Token Exchanged",
        "event_time": "2025-11-12T20:54:53Z",
        "user_id": "UpdatedUser",
        "participant_id": "xYz1c2d3e4f",
        "previous_token": {
            "capabilities": ["SUBSCRIBE"],
```

```
            "attributes": {
                "role": "viewer"
            },
            "user_id": "InitialUser",
            "expiration_time": "2025-11-12T21:54:52Z"
        },
        "new_token": {
            "capabilities": ["SUBSCRIBE", "PUBLISH"],
            "attributes": {
                "role": "moderator"
            },
            "user_id": "UpdatedUser",
            "expiration_time": "2025-11-12T22:54:52Z"
        }
    }
}
```

Composição do servidor do IVS | Streaming em tempo Real

A composição do servidor usa um servidor do IVS para mixar áudio e vídeo de todos os participantes do palco e, em seguida, enviar esse vídeo mixado para um canal do IVS (por exemplo, para alcançar um público maior) ou para um bucket S3.. A composição do servidor é invocada por meio de operações do ambiente de gerenciamento do IVS na região de origem do estágio.


A transmissão ou gravação de um palco usando a composição do servidor oferece vários benefícios, fazendo dela uma opção atraente para usuários que buscam fluxos de trabalho de vídeo eficientes e confiáveis na nuvem.

Tópicos

- Visão geral da composição do servidor do IVS
- Conceitos básicos sobre Composição do servidor do IVS
- Ordenação personalizada de participantes
- Habilitar o compartilhamento de tela na composição do servidor do IVS
- Problemas conhecidos e soluções

Visão geral da composição do servidor do IVS

Este diagrama demonstra como funciona a composição do servidor:



Benefícios


Comparada à composição do lado do cliente, a composição do servidor tem os seguintes benefícios:

- Redução da carga do cliente: com a composição do servidor, a carga do processamento e da combinação de fontes de áudio e vídeo é transferida dos dispositivos individuais do cliente para o próprio servidor. A composição do servidor elimina a necessidade de dispositivos clientes usarem seus recursos de CPU e rede para compor a visualização e transmiti-la ao IVS. Isso significa que os espectadores podem assistir à transmissão sem que seus dispositivos precisem processar tarefas que consomem muitos recursos, o que pode levar a uma maior duração da bateria e a experiências de visualização mais uniformes.
- Qualidade consistente: a composição do servidor permite um controle preciso sobre a qualidade, a resolução e a taxa de bits do fluxo final. Isso garante uma experiência de visualização consistente para todos os espectadores, independentemente das capacidades individuais de seus dispositivos.
- Resiliência: ao centralizar o processo de composição no servidor, a transmissão se torna mais robusta. Mesmo que o dispositivo publicador tenha limitações ou flutuações técnicas, o servidor poderá se adaptar e fornecer uma transmissão mais suave para todo o público.
- Eficiência de largura de banda: como o servidor processa a composição, os publicadores de palco não precisam gastar mais largura de banda transmitindo o vídeo para o IVS.

Como alternativa, para transmitir um palco para um canal IVS, você pode fazer a composição do lado do cliente. Consulte Habilitar vários hosts em um stream do IVS no Guia do usuário do streaming de baixa latência do IVS.

Ciclo de vida da composição

Use o diagrama abaixo para entender as transições de estado de uma composição:



Em alto nível, o ciclo de vida de uma composição é o seguinte:


1. Um recurso de composição é criado quando o usuário chama a operação StartComposition.
2. Depois que o IVS inicia a composição com sucesso, um evento “Alteração do estado da composição do IVS (início da sessão)” do EventBridge será enviado. Consulte Usar o EventBridge com o streaming em tempo real do IVS para obter detalhes sobre eventos.
3. Quando uma composição estiver em um estado ativo, o seguinte poderá acontecer:
   - O usuário interrompe a composição: se a operação StopComposition for chamada, o IVS iniciará um desligamento normal da composição, enviando eventos de “Fim de destino” seguidos por um evento de “Fim da sessão”.
   - A composição realiza o desligamento automático: se o palco do IVS for excluído ou nenhum participante estiver publicando ativamente no palco do IVS por 60 segundos, a composição será finalizada de forma automática e os eventos do EventBridge serão enviados.
   - Falha no destino: se um destino falhar inesperadamente (por exemplo, o canal do IVS for excluído), o destino passará para o estado `RECONNECTING`, e um evento de “Reconexão de destino” será enviado. Se a recuperação for impossível, o IVS fará a transição do destino para o estado `FAILED` e um evento de “Falha no destino” será enviado. O IVS mantém a composição viva se houver ao menos um de seus destinos ativo.
4. Quando a composição estiver no estado `STOPPED` ou `FAILED`, ela passará automaticamente por limpeza após cinco minutos. (Em seguida, ela não será mais recuperada por ListCompositions ou GetComposition.)

API do IVS

A composição do servidor usa estes elementos-chave da API:

- Um objeto EncoderConfiguration permite que você personalize o formato do vídeo a ser gerado (altura, largura, taxa de bits e outros parâmetros de streaming). Você pode reutilizar um EncoderConfiguration sempre que chamar a operação StartComposition.
- As operações de Composição rastreiam a composição do vídeo e a saída para um canal do IVS.
- O StorageConfiguration rastreia o bucket do S3 no qual as composições são gravadas.

Para usar a composição do servidor, você precisa criar um EncoderConfiguration e anexá-lo ao chamar a operação StartComposition. Neste exemplo, o EncoderConfiguration do SquareVideo é usado em duas composições:



Para obter informações completas, consulte a Referência de API da Transmissão em tempo real do IVS.

Layouts

A operação StartComposition oferece duas opções de leiaute: grade e PiP (Picture-in-Picture).

A composição do servidor responde aos eventos de troca de tokens em tempo real. Quando um participante troca um token para atualizar atributos, como status em destaque ou atribuição de PiP,

o leiaute da composição é atualizado automaticamente sem ser necessário que o participante saia e retorne ao palco.


Você também pode usar a troca de tokens para alterar a disposição dos participantes durante uma composição ao vivo. Quando um participante troca seu token por um valor de atributo de ordem atualizado, a composição é renderizada automaticamente para refletir a nova ordem. Isso elimina a necessidade de desconexão e reconexão do participante. Para obter mais informações, consulte Troca de tokens.

Layout de grade

O layout de grade organiza os participantes do palco em uma grade de slots do mesmo tamanho. Ele oferece várias propriedades personalizáveis:

- `videoAspectRatio` define o modo de exibição do participante para controlar a proporção dos blocos de vídeo.
- `videoFillMode` define como o conteúdo do vídeo se encaixa no bloco do participante.
- `gridGap` especifica o espaçamento entre os blocos dos participantes em pixels.
- `omitStoppedVideo` permite excluir streams de vídeo interrompidos da composição.
- `featuredParticipantAttribute` identifica o slot em destaque. Quando isso é definido, o participante em destaque é exibido em um slot maior na tela principal, com os outros participantes mostrados abaixo.
- `participantOrderAttribute` permite a ordenação personalizada de participantes com base nos valores dos atributos nos tokens dos participantes. Quando especificado, os participantes são ordenados numericamente por seus valores de atributos, com os participantes sem o atributo retornando à ordem de chegada. Isso fornece posicionamento determinístico opcional e permite layouts baseados em funções.

Para obter detalhes sobre o layout da grade (incluindo valores válidos e padrão para todos os campos), consulte o tipo de dados GridConfiguration.




Layout picture-in-picture (PiP)

O layout PiP permite exibir um participante em uma janela de sobreposição com tamanho, posição e comportamento configuráveis. As principais propriedades incluem:

- `pipParticipantAttribute` especifica o participante da janela PiP.
- `pipPosition` determina a posição do canto da janela PiP.
- `pipWidth` e `pipHeight` configuram a largura e a altura da janela PiP.
- `pipOffset` define a posição de deslocamento da janela PiP em pixels a partir das bordas mais próximas.
- `pipBehavior` define o comportamento do PiP quando todos os outros participantes saem.

Assim como o layout da grade, o PiP é compatível com `featuredParticipantAttribute`, `omitStoppedVideo`, `videoFillMode`, `gridGap` e `participantOrderAttribute` para personalizar ainda mais a composição. `participantOrderAttribute` permite a ordenação personalizada de participantes tanto para selecionar o participante para a janela PiP quanto para posicionar os participantes da grade com base nos valores dos atributos nos tokens dos participantes.

Para obter detalhes sobre o layout PiP (incluindo valores válidos e padrão para todos os campos), consulte o tipo de dados PipConfiguration.



Obs.: a resolução máxima suportada por um publicador de palco na composição do servidor é de 1080p. Se um publicador enviar um vídeo acima de 1080p, ele será renderizado como participante somente de áudio.

Importante: certifique-se de que a aplicação não dependa dos recursos específicos do layout atual, como tamanho e posição dos blocos. Melhorias visuais nos layouts podem ser introduzidas a qualquer momento.

Conceitos básicos sobre Composição do servidor do IVS

Este documento descreve as etapas envolvidas ao começar a usar a composição do servidor do IVS.

Pré-requisitos

Para usar a composição do servidor, você deve ter um palco com publicadores ativos e usar um canal do IVS e/ou um bucket do S3 como destino da composição.

Para criar um bucket do S3, consulte a documentação do S3 sobre como criar buckets. O bucket do S3 deve estar na mesma região da AWS que o estágio do IVS.

Importante: se você usar um bucket S3 existente:

- A configuração de Propriedade do objeto deve ser Imposta pelo proprietário do bucket ou Preferencial do proprietário do bucket.


- A configuração de Criptografia padrão deve ser Criptografia do lado do servidor com chaves gerenciadas pelo Amazon S3 (SSE-S3).

Para obter mais detalhes, consulte a documentação do S3 sobre como controlar a propriedade de objetos e proteger dados com criptografia.

Instruções da API

Abaixo, descrevemos um possível fluxo de trabalho que usa eventos do EventBridge para iniciar uma composição que transmite o palco para um canal do IVS quando um participante publica. Como alternativa, você pode iniciar e interromper as composições com base na lógica da sua própria aplicação. Consulte Gravação composta para ver outro exemplo que mostra o uso da composição do servidor para gravar um palco diretamente em um bucket do S3.

1. Crie um canal do IVS. Consulte Conceitos básicos do streaming de baixa latência do Amazon IVS.
2. Crie um palco do IVS e tokens de participante para cada publicador.
3. Crie um EncoderConfiguration.
4. Entre no palco e publique nele. (Consulte as seções “Publicação e inscrição” dos guias de SDK de transmissão de streaming em tempo real: Web, Android e iOS.)
5. Quando você receber um evento do EventBridge publicado pelo participante, chame StartComposition com a configuração de layout desejada.
6. Aguarde alguns segundos e veja a visualização composta na reprodução do canal.



Obs.: uma composição será desligada automaticamente após 60 segundos de inatividade dos participantes do publicador no palco. Nesse ponto, a composição será encerrada e passará para um estado `STOPPED`. Uma composição será excluída automaticamente após alguns minutos no estado `STOPPED`.

Instruções da CLI

Usar a AWS CLI é uma opção avançada e exige que você baixe e configure a CLI em sua máquina primeiro. Para obter mais detalhes, consulte o Guia do usuário da Interface de Linhas de Comando da AWS.

Agora é possível usar a CLI para criar e gerenciar recursos. As operações da composição estão no namespace `ivs-realtime`.

Criar o recurso EncoderConfiguration

Um objeto EncoderConfiguration permite que você personalize o formato do vídeo gerado (altura, largura, taxa de bits e outros parâmetros de streaming). Você pode reutilizar um EncoderConfiguration sempre que chamar a operação de composição, conforme explicado na etapa seguinte.

O comando abaixo cria um recurso EncoderConfiguration que configura parâmetros de composição de vídeo do servidor, como taxa de bits, taxa de quadros e resolução do vídeo:

```
aws ivs-realtime create-encoder-configuration --name "MyEncoderConfig" --video
 "bitrate=2500000,height=720,width=1280,framerate=30"
```

A resposta é:

```
{
"encoderConfiguration": {
  "arn": "arn:aws:ivs:us-east-1:927810967299:encoder-configuration/9W59OBY2M8s4",
  "name": "MyEncoderConfig",
  "tags": {},
  "video": {
  "bitrate": 2500000,
  "framerate": 30,
  "height": 720,
  "width": 1280
    }
  }
}
```

Iniciar uma composição

Usando o ARN do EncoderConfiguration fornecido na resposta acima, crie seu recurso de composição:

Exemplo de layout de grade

```
aws ivs-realtime start-composition --stage-arn "arn:aws:ivs:us-
east-1:927810967299:stage/8faHz1SQp0ik" --destinations '[{"channel":
 {"channelArn": "arn:aws:ivs:us-east-1:927810967299:channel/
DOlMW4dfMR8r", "encoderConfigurationArn": "arn:aws:ivs:us-
east-1:927810967299:encoder-configuration/9W59OBY2M8s4"}}]' --layout '{"grid":
{"participantOrderAttribute":"order","featuredParticipantAttribute":"isFeatured","videoFillMode
```

Exemplo de layout PiP

```
aws ivs-realtime start-composition --stage-arn "arn:aws:ivs:us-
east-1:927810967299:stage/8faHz1SQp0ik" --destinations '[{"channel":
 {"channelArn": "arn:aws:ivs:us-east-1:927810967299:channel/
DOlMW4dfMR8r", "encoderConfigurationArn": "arn:aws:ivs:us-
east-1:927810967299:encoder-configuration/DEkQHWPVaOwO"}}]' --layout '{"pip":
{"participantOrderAttribute":"priority","pipParticipantAttribute":"isPip","pipOffset":10,"pipPo
```

Observação: você pode usar essa ferramenta para gerar mais facilmente a configuração de `--layout` com base em suas escolhas de layout.

A resposta mostrará que a composição foi criada com um estado `STARTING`. Quando a composição começa a publicar a composição, o estado passará para `ACTIVE`. (Você poderá ver o estado chamando a operação ListCompositions ou GetComposition.)

Quando uma composição for `ACTIVE`, a visualização composta do palco do IVS ficará visível no canal do IVS, usando ListCompositions:

```
aws ivs-realtime list-compositions
```

A resposta é:

```
{
"compositions": [
  {
  "arn": "arn:aws:ivs:us-east-1:927810967299:composition/YVoaXkKdEdRP",
```

```
  "destinations": [
  {
     "id": "bD9rRoN91fHU",
     "startTime": "2023-09-21T15:38:39+00:00",
     "state": "ACTIVE"
  }
  ],
  "stageArn": "arn:aws:ivs:us-east-1:927810967299:stage/8faHz1SQp0ik",
  "startTime": "2023-09-21T15:38:37+00:00",
  "state": "ACTIVE",
  "tags": {}
    }
  ]
}
```

Obs.: você precisa que os participantes do publicador publiquem ativamente no palco para manter a composição viva. Para obter mais informações, Consulte as seções “Publicação e inscrição” dos guias de SDK de transmissão de streaming em tempo real: Web, Android e iOS. Você deverá criar um token de palco distinto para cada participante.

Ordenação personalizada de participantes

A ordenação personalizada de participantes permite que você controle o posicionamento dos participantes nos layouts de grade e PiP com base nos valores de atributos personalizados nos tokens de participantes, incluindo o posicionamento dos participantes em destaque e a seleção de participantes para a janela PiP. Isso fornece um posicionamento determinístico do participante e permite layouts baseados em funções.

Como funciona a ordenação personalizada

Quando `participantOrderAttribute` é especificado em sua configuração de layout, os participantes são ordenados de acordo com as seguintes regras:

- Os participantes com o atributo de ordenação especificado em seus tokens são posicionados primeiro, classificados numericamente pelos valores dos atributos.
- Os participantes sem o atributo de ordenação retornam à ordenação por tempo de chegada e são posicionados após os participantes ordenados.
- Quando vários participantes têm valores de ordenação idênticos, eles são sub-classificados de acordo com o horário de chegada ao estágio.

- A ordenação usa classificação numérica (não lexicográfica), então “10” vem depois de “9” (não depois de “1”).
- Os valores negativos também são compatíveis. Eles são posicionados antes dos valores positivos.
- Valores não numéricos (por exemplo, “abc”, “1.5”) são tratados como inválidos e esses participantes retornam à ordenação por tempo de chegada.

Importante: a ordenação de participantes (seja com base no horário de chegada ou personalizada) entra em vigor após o início da composição. A ordem correta dos participantes não é garantida para os participantes que entrarem no estágio antes do início da composição.

Criando tokens com atributos de ordenação

Para usar a ordenação personalizada de participantes, inclua o atributo de ordenação em seus tokens de participante ao criá-los:

```
aws ivs-realtime create-participant-token --stage-arn "arn:aws:ivs:us-
east-1:123456789012:stage/u9OiE29bT7Xp" --attributes order=1

aws ivs-realtime create-participant-token --stage-arn "arn:aws:ivs:us-
east-1:123456789012:stage/u9OiE29bT7Xp" --attributes order=2

aws ivs-realtime create-participant-token --stage-arn "arn:aws:ivs:us-
east-1:123456789012:stage/u9OiE29bT7Xp" --attributes order=3
```

Você pode combinar o atributo custom-participant-order com os atributos para selecionar participantes para o slot em destaque e a janela PiP:

```
aws ivs-realtime create-participant-token --stage-arn "arn:aws:ivs:us-
east-1:123456789012:stage/u9OiE29bT7Xp" --attributes order=2,isFeatured=true

aws ivs-realtime create-participant-token --stage-arn "arn:aws:ivs:us-
east-1:123456789012:stage/u9OiE29bT7Xp" --attributes order=3,isFeatured=true

aws ivs-realtime create-participant-token --stage-arn "arn:aws:ivs:us-
east-1:123456789012:stage/u9OiE29bT7Xp" --attributes order=4,isPip=true
```

Exemplo de casos de uso

Exemplo de casos de uso incluem:

- Posicionamento consistente: os participantes mantêm suas posições ao se reconectarem com o mesmo token.
- Posicionamento baseado em funções: por exemplo, você pode especificar professores com order=1 e alunos com order=2.
- Layouts baseados em prioridades: os participantes VIP com valores de ordem mais baixos apareceriam primeiro.
- Layouts dinâmicos: você pode combinar ordens personalizadas com `featuredParticipantAttribute` e `pipParticipantAttribute` para cenários complexos.
- Interações entre estágios: ao usar a replicação de participantes para cenários como competições do Modo VS, em que streamers de diferentes estágios interagem, você pode substituir os atributos de ordenação para controlar o posicionamento na composição do estágio de destino.

Observação: para casos de uso de replicação de participantes, você pode substituir os atributos do participante (incluindo o atributo de ordem) conforme necessário ao iniciar uma replicação para obter o layout desejado no estágio de destino.

Compatibilidade retroativa

A ordenação personalizada de participantes é um recurso opcional e é totalmente compatível com versões anteriores. As composições existentes `participantOrderAttribute` continuam funcionando inalteradas, usando a ordem no horário de chegada. Quando `participantOrderAttribute` é definido como uma string vazia, o sistema ignora totalmente a ordenação personalizada e volta ao comportamento padrão.

Habilitar o compartilhamento de tela na composição do servidor do IVS

Para usar um layout fixo de compartilhamento de tela, siga as etapas abaixo.

Criar o recurso EncoderConfiguration

O comando abaixo cria um recurso EncoderConfiguration que configura parâmetros de composição do servidor (taxa de bits, taxa de quadros e resolução do vídeo).

```
aws ivs-realtime create-encoder-configuration --name "test-ssc-with-screen-share" --
video={bitrate=2000000,framerate=30,height=720,width=1280}
```

Crie um token de participante do palco com um atributo `screen-share`. Como especificaremos `screen-share` como o nome do slot `featured`, será necessário criar um token de palco com o atributo `screen-share` definido como `true`:

```
aws ivs-realtime create-participant-token --stage-arn "arn:aws:ivs:us-
east-1:123456789012:stage/u9OiE29bT7Xp" --attributes screen-share=true
```

A resposta é:

```
{
   "participantToken": {
      "attributes": {
         "screen-share": "true"
      },
      "expirationTime": "2023-08-04T05:26:11+00:00",
      "participantId": "E813MFklPWLF",
      "token":
 "eyJhbGciOiJLTVMiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJleHAiOjE2OTExMjY3NzEsImlhdCI6MTY5MTA4MzU3MSwianRpIjoiRT
   }
}
```

Iniciar a composição

Para iniciar a composição usando o recurso de compartilhamento de tela, usaremos este comando:


```
aws ivs-realtime start-composition --stage-arn "arn:aws:ivs:us-
east-1:927810967299:stage/8faHz1SQp0ik" --destinations  '[{"channel": {"channelArn":
 "arn:aws:ivs:us-east-1:927810967299:channel/DOlMW4dfMR8r", "encoderConfigurationArn":
 "arn:aws:ivs:us-east-1:927810967299:encoder-configuration/DEkQHWPVaOwO"}}]' --layout
 '{"grid":{"featuredParticipantAttribute":"screen-share"}}'
```

A resposta é:

```
{
"composition" : {
"arn" : "arn:aws:ivs:us-east-1:927810967299:composition/B19tQcXRgtoz",
"destinations" : [ {
 "configuration" : {
 "channel" : {
    "channelArn" : "arn:aws:ivs:us-east-1:927810967299:channel/DOlMW4dfMR8r",
```

```
    "encoderConfigurationArn" : "arn:aws:ivs:us-east-1:927810967299:encoder-
configuration/DEkQHWPVaOwO"
 },
 "name" : ""
 },
 "id" : "SGmgBXTULuXv",
 "state" : "STARTING"
} ],
"layout" : {
 "grid" : {
 "featuredParticipantAttribute" : "screen-share",
 "gridGap": 2,
 "omitStoppedVideo": false,
 "videoAspectRatio": "VIDEO"
 }
},
"stageArn" : "arn:aws:ivs:us-east-1:927810967299:stage/8faHz1SQp0ik",
"startTime" : "2023-09-27T21:32:38Z",
"state" : "STARTING",
"tags" : { }
}
}
```


Quando o participante `E813MFklPWLF` do palco ingressar no palco, o vídeo desse participante será exibido no espaço em destaque e todos os outros publicadores do palco serão renderizados abaixo do espaço:



Parar a composição

Para interromper uma composição em qualquer ponto, chame a operação StopComposition:

```
aws ivs-realtime stop-composition --arn arn:aws:ivs:us-east-1:927810967299:composition/
B19tQcXRgtoz
```

Problemas conhecidos e soluções

Esta seção lista os problemas conhecidos que poderão surgir quando a composição do servidor do IVS é usada e sugere possíveis soluções.

- Algumas composições podem apresentar breves interrupções no áudio após períodos de silêncio.

  Solução alternativa: nenhuma.

Gravação do IVS | Streaming em tempo real


Há duas opções de gravação para streaming em tempo real do IVS:

- Com a gravação individual de participante, cada mídia do publicador é gravada em arquivos separados.
- Por outro lado, a gravação composta junta as mídias de todos os publicadores em uma única visualização e as grava em um único arquivo.

A gravação individual de participante não incorre em cobranças adicionais do Amazon IVS, enquanto a gravação composta incorre em cobranças pela taxa por hora do vídeo codificado. Ambas as opções de gravação incorrem em custos padrão de armazenamento e solicitação do S3. Para obter mais detalhes, consulte Preços do Amazon IVS.


Gravação individual de participante

Essa opção é ideal para transmissões ao vivo com um único publicador ou quando são necessárias gravações separadas de cada publicador, especialmente para fins de moderação. Para obter mais detalhes, consulte Gravação individual de participante.



Gravação composta

Esta opção combina a mídia de vários publicadores em uma única visualização e a grava em um arquivo, ideal para uma experiência de vídeo sob demanda. Para obter mais detalhes, consulte Gravação composta.



Miniaturas

A gravação de miniaturas para streaming em tempo real do IVS pode ser configurada tanto para gravações individuais de participantes quanto para gravações compostas (com vários participantes). Para ativar ou desativar a gravação de miniaturas e ajustar o intervalo em que as miniaturas são geradas:

- Para gravações individuais de participantes, use a propriedade `thumbnailConfiguration`.
- Para gravações compostas, use a propriedade `thumbnailConfigurations`.

Os intervalos das miniaturas podem variar de 1 segundo a 86400 segundos (24 horas); por padrão, a gravação de miniaturas está desabilitada. Para obter mais detalhes, consulte Amazon IVS Real-Time Streaming API Reference.

A configuração de miniaturas inclui um campo `storage`, que pode ser definido como `SEQUENTIAL` e/ou `LATEST`. O campo `storage` determina o comportamento de armazenamento do S3 para as miniaturas:

- `SEQUENTIAL` salva todas as miniaturas em série. Esse é o padrão.

- `LATEST` salva somente a miniatura mais recente, substituindo a anterior.

Se você especificar `SEQUENTIAL` e `LATEST`, as miniaturas serão gravadas em dois caminhos diferentes do S3, um para o arquivamento sequencial e outro para a miniatura mais recente.

Gravação individual de participante do IVS | Streaming em tempo real


Este documento explica como usar a gravação de participantes individuais com o streaming em tempo real do IVS.

Sujeito a custos de armazenamento padrão e solicitação do S3. As miniaturas não incorrem em cobranças adicionais do IVS. Para obter mais detalhes, consulte Preços do Amazon IVS.


Introdução

A gravação individual de participante permite que os clientes de streaming em tempo real do IVS gravem os publicadores de palco do IVS individualmente em buckets do S3. Quando a gravação individual de participante está habilitada para um palco, o conteúdo do publicador é gravado assim que ele começa a publicar no palco.

Observação: se você precisar juntar todos os participantes do palco em um único vídeo, o recurso de gravação composta é o mais adequado. Consulte Gravação para obter um resumo da gravação de conteúdo de streaming em tempo real do IVS.



Fluxo de trabalho



1. Crie um bucket do S3

Você precisará de um bucket do S3 para gravar VODs. Para obter detalhes, consulte a documentação do S3 sobre como criar buckets. Observe que, para a gravação individual de participante, os buckets do S3 devem ser criados na mesma região da AWS do palco do IVS.

Importante: se você usa um bucket do S3 existente:

- A configuração de Propriedade do objeto deve ser Imposta pelo proprietário do bucket ou Preferencial do proprietário do bucket.
- A configuração de Criptografia padrão deve ser Criptografia do lado do servidor com chaves gerenciadas pelo Amazon S3 (SSE-S3).

Para obter mais detalhes, consulte a documentação do S3 sobre como controlar a propriedade de objetos e proteger dados com criptografia.

2. Criar um objeto StorageConfiguration

Depois de criar um bucket, chame a API de streaming em tempo real do IVS para criar um objeto StorageConfiguration. Depois que a configuração de armazenamento for criada com êxito, o IVS terá permissão para gravar no bucket fornecido do S3. Você pode reutilizar esse objeto StorageConfiguration em vários palcos.

3. Criar um palco com tokens de participantes

Agora você precisa criar um palco do IVS com a gravação individual de participante habilitada (definindo o objeto AutoParticipantRecordingConfiguration), bem como tokens de participantes para cada publicador.

A solicitação abaixo cria um palco com dois tokens de participantes e a gravação individual de participante habilitada.

```
POST /CreateStage HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
   "autoParticipantRecordingConfiguration": {
      "mediaTypes": ["AUDIO_VIDEO"],
      "storageConfigurationArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:storage-
configuration/AbCdef1G2hij",
      "thumbnailConfiguration": {
         "recordingMode": "INTERVAL",
         "storage": ["LATEST", "SEQUENTIAL"],
         "targetIntervalSeconds": 60
      }
   },
   "name": "TestStage",
   "participantTokenConfigurations": [
      {
         "capabilities": ["PUBLISH", "SUBSCRIBE"],
         "duration": 20160,
         "userId": "1"
      },
      {
         "capabilities": ["PUBLISH", "SUBSCRIBE"],
         "duration": 20160,
         "userId": "2"
      }
   ]
}
```

4. Entrar no palco como publicador ativo

Distribua os tokens de participantes para os publicadores e faça com que eles entrem no palco e comecem a publicar nele.

Quando eles entram no palco e começam a publicar nele usando um dos SDKs de transmissão de streaming em tempo real do IVS, o processo de gravação do participante é iniciado automaticamente e envia para você um evento do EventBridge indicando que a gravação começou. (O evento é Alteração do estado da gravação do participante do IVS - Início da gravação.) Ao mesmo tempo, o processo de gravação do participante começa a gravar os arquivos VOD e de metadados no bucket configurado do S3. Observação: não é garantido que os participantes conectados por períodos extremamente curtos (menos de 5s) sejam gravados.

Há duas maneiras de obter o prefixo do S3 para cada gravação:

- Receber o evento do EventBridge:

```
{
   "version": "0",
   "id": "12345678-1a23-4567-a1bc-1a2b34567890",
   "detail-type": "IVS Participant Recording State Change",
   "source": "aws.ivs",
   "account": "123456789012",
   "time": "2024-03-13T22:19:04Z",
   "region": "us-east-1",
   "resources": ["arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/AbCdef1G2hij"],
   "detail": {
      "session_id": "st-ZyXwvu1T2s",
      "event_name": "Recording Start",
      "participant_id": "xYz1c2d3e4f",
      "recording_s3_bucket_name": "ivs-recordings",
      "recording_s3_key_prefix": "<stage_id>/<session_id>/
<participant_id>/2024-01-01T12-00-55Z"
   }
}
```

- Usar a operação da API GetParticipant: a resposta inclui o prefixo e o bucket do S3 de onde um participante está sendo gravado. A solicitação é:

```
POST /GetParticipant HTTP/1.1
Content-type: application/json
{
```

```
   "participantID": "xYz1c2d3e4f",
   "sessionId": "st-ZyXwvu1T2s",
   "stageArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/AbCdef1G2hij"
}
```

E esta é a resposta:

```
Content-type: application/json
{
   "participant": {
      ...
      "recordingS3BucketName": "ivs-recordings",
      "recordingS3Prefix": "<stage_id>/<session_id>/<participant_id>",
      "recordingState": "ACTIVE",
      ...
   }
}
```

5. Reproduzir o VOD

Depois que a gravação for finalizada, você poderá assisti-la usando o reprodutor do IVS. Consulte Reprodução de conteúdo gravado de buckets privados para obter instruções sobre como configurar distribuições do CloudFront para reprodução de VOD.

Gravação somente de áudio

Ao configurar a gravação individual de participante, você pode optar por ter somente segmentos de áudio HLS gravados no bucket do S3. Para usar esse recurso, escolha `AUDIO_ONLY mediaType` ao criar o palco:

```
POST /CreateStage HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
   "autoParticipantRecordingConfiguration": {
      "storageConfigurationArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:storage-
configuration/AbCdef1G2hij",
      "mediaTypes": ["AUDIO_ONLY"],
      "thumbnailConfiguration": {
         "recordingMode": "DISABLED"
      }
```

```
   },
   "name": "TestStage",
   "participantTokenConfigurations": [
      {
         "capabilities": ["PUBLISH", "SUBSCRIBE"],
         "duration": 20160,
         "userId": "1"
      },
      {
         "capabilities": ["PUBLISH", "SUBSCRIBE"],
         "duration": 20160,
         "userId": "2"
      }
   ]
}
```

Gravação somente de miniaturas

Ao configurar a gravação individual de participante, você pode optar por ter apenas miniaturas gravadas no seu bucket do S3. Para usar esse atributo, defina `mediaType` como `NONE` ao criar o estágio. Isso garante que nenhum segmento HLS seja gerado; as miniaturas ainda são criadas e gravadas no seu bucket do S3.

```
POST /CreateStage HTTP/1.1
Content-type: application/json
{
   "autoParticipantRecordingConfiguration": {
      "storageConfigurationArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:storage-
configuration/AbCdef1G2hij",
      "mediaTypes": ["NONE"],
      "thumbnailConfiguration": {
         "recordingMode": "INTERVAL",
         "storage": ["LATEST", "SEQUENTIAL"],
         "targetIntervalSeconds": 60
      }
   },
   "name": "TestStage",
   "participantTokenConfigurations": [
      {
         "capabilities": ["PUBLISH", "SUBSCRIBE"],
         "duration": 20160,
         "userId": "1"
      },
```

```
      {
         "capabilities": ["PUBLISH", "SUBSCRIBE"],
         "duration": 20160,
         "userId": "2"
      }
   ]
}
```

Conteúdo do registro

Quando a gravação individual de participante estiver ativa, segmentos de vídeo HLS, arquivos de metadados e miniaturas começarão a ser gravados no bucket do S3 fornecido quando o estágio foi criado. Esse conteúdo está disponível para pós-processamento ou reprodução como vídeo sob demanda.

Observe que depois que uma gravação é finalizada, um evento Alteração do estado da gravação do participante do IVS - Início da gravação é enviado pelo EventBridge. Recomendamos que você reproduza ou processe streams gravados somente após o evento ter sido recebido. Para mais detalhes, consulte Usar o EventBridge com o streaming em tempo real do IVS

Veja a seguir um exemplo de estrutura de diretório e conteúdo de uma gravação de uma sessão do IVS ao vivo:

```
s3://mybucket/stageId/stageSessionId/participantId/timestamp
   events
      recording-started.json
      recording-ended.json
   media
      hls
  multivariant.m3u8
         high
            playlist.m3u8
            1.mp4
      thumbnails
         high
            1.jpg
            2.jpg
      latest_thumbnail
         high
            thumb.jpg
```

A pasta `events` contém os arquivos de metadados correspondentes ao evento de gravação. Os arquivos de metadados JSON são gerados quando a gravação é iniciada, termina com êxito ou termina com falhas:

- `events/recording-started.json`
- `events/recording-ended.json`
- `events/recording-failed.json`

Uma determinada pasta de `events` vai conter `recording-started.json` e `recording-ended.json` ou `recording-failed.json`. Elas contêm metadados relacionados à sessão gravada e seus formatos de saída. Os detalhes de JSON são fornecidos abaixo.

A pasta `media` contém o conteúdo de mídia compatível. A subpasta `hls` contém todos os arquivos de mídia e manifesto gerados durante a sessão de gravação e pode ser reproduzida com o reprodutor do IVS. Se configuradas, as subpastas `thumbnails` e `latest_thumbnail` contêm arquivos de mídia em miniatura JPEG gerados durante a sessão de gravação.

Mesclar gravações fragmentadas de participantes individuais

A propriedade `recordingReconnectWindowSeconds` em uma configuração de gravação permite especificar uma janela de tempo (em segundos) durante a qual o IVS tentará gravar no mesmo prefixo do S3 da sessão anterior se o publicador do palco se desconectar e então se reconectar ao palco. Em outras palavras, se um publicador se desconectar e depois se reconectar dentro do intervalo especificado, as várias gravações serão consideradas uma única gravação e mescladas juntas.

Se a gravação de miniaturas estiver habilitada no modo `SEQUENTIAL`, as miniaturas também serão mescladas sob o mesmo `recordingS3Prefix`. Quando as gravações são mescladas, o contador de miniaturas é reiniciado com base no valor da miniatura anterior que foi gravado para a gravação anterior.

Eventos de mudança de estado de gravação do IVS no Amazon EventBridge: os eventos Recording End e os arquivos de metadados JSON recording-ended são atrasados em pelo menos `recordingReconnectWindowSeconds`, pois o IVS espera para garantir que um novo fluxo não seja iniciado.

Para obter instruções sobre como configurar a funcionalidade de mesclagem de fluxos, consulte Etapa 2: criar um palco com gravação opcional de participantes em Conceitos básicos do streaming em tempo real do Amazon IVS.

Elegibilidade

Para mesclar várias gravações usando o mesmo prefixo do S3, é necessário atender a algumas condições para todas as gravações:

- O valor da propriedade `recordingReconnectWindowSeconds` de AutoParticipantRecordingConfiguration para o palco estar definido como maior que 0.
- O `StorageConfigurationArn` usado para gravar os artefatos de VOD ser o mesmo para cada gravação.
- A diferença de tempo em segundos entre o momento em que o participante sai e volta ao palco ser menor ou igual a `recordingReconnectWindowSeconds`.

Observe que o valor padrão de `recordingReconnectWindowSeconds` é 0, o que desativa a mesclagem.

Sincronizar várias gravações de participantes

As gravações individuais dos participantes incluem tags `EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME` nas listaS de reprodução HLS, que fornecem carimbos de data e hora UTC precisos, com precisão de milissegundos, para sincronizar gravações de vários participantes durante o pós-processamento.

Quando você grava vários participantes individualmente e deseja criar uma composição sincronizada (como um layout lado a lado ou picture-in-picture), pode usar esses carimbos de data e hora para alinhar as gravações com precisão, mesmo que os participantes tenham entrado no palco em momentos diferentes ou tenham passado por descontinuidades potencialmente causadas por interrupções de rede.

A lista de reprodução HLS de cada participante inclui tags `EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME` que indicam:

- O início da gravação (primeiro segmento).
- Quaisquer pontos de descontinuidade durante a gravação; por exemplo, quando ocorre a junção de trechos.

Esses carimbos de data e hora usam precisão de milissegundos e são sincronizados entre todos os participantes usando a mesma referência de tempo.

Exemplo de lista de reprodução HLS

```
#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:7
#EXT-X-TARGETDURATION:12
#EXT-X-PLAYLIST-TYPE:VOD
#EXT-X-MAP:URI="init-0.mp4"
#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2024-01-01T12:00:00.000Z
#EXTINF:3.30091,
0.mp4
#EXTINF:5.63794,
1.mp4
#EXTINF:2.74290,
2.mp4
#EXT-X-DISCONTINUITY
#EXT-X-MAP:URI="init-1.mp4"
#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2024-01-01T12:00:52.772Z
#EXTINF:2.54412,
3.mp4
#EXTINF:5.63649,
4.mp4
```

As tags `EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME` fornecem o horário UTC exato do primeiro segmento e de cada ponto de descontinuidade, permitindo a sincronização precisa com as gravações dos demais participantes.

Fluxo de trabalho de sincronização

Para sincronizar gravações de vários participantes, extraia os carimbos de data e hora `EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME` das tags de cada playlist HLS e use-os para calcular os deslocamentos de tempo. Esses deslocamentos podem, então, ser aplicados durante a composição no pós-processamento usando ferramentas de processamento de vídeo como o FFmpeg. Quando houver descontinuidades nas gravações, os carimbos de data e hora nesses pontos fornecem as referências de tempo necessárias para manter a sincronização precisa ao longo de toda a gravação.

Observação: para uma saída sincronizada em tempo real, sem pós-processamento, considere usar composição do servidor em vez da gravação individual de participantes.

Arquivos de metadados de JSON

Os metadados estão em formato JSON. Eles contêm as seguintes informações:

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
`stage_arn`	string	Sim	ARN do palco que está sendo usado como a origem da gravação.
`session_id`	string	Sim	String representando o `session_id` do palco em que o participante é gravado.
`participant_id`	string	Sim	String representando o identificador do participante gravado.
`recording_started_at`	string	Condicional	Timestamp RFC 3339 UTC de quando a gravação foi iniciada. Isso não estará disponível quando `recording_status` for `RECORDING_START_FAILED`. Além disso, veja a observação abaixo para `recording_ended_at`.
`recording_ended_at`	string	Condicional	Timestamp RFC 3339 UTC em que a gravação terminou. Isso só está disponível quando `recording_status` é `"RECORDING_ENDED"` ou `"RECORDING_ENDED_WITH_FAILURE"`. Observação: `recording_started_at` e `recording_ended_at` são carimbos

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
			de data e hora quando esses eventos são gerados e podem não corresponder exatament e aos carimbos de data e hora do segmento de vídeo HLS. Para determinar com precisão a duração de uma gravação, use o campo `duration_ms` .
`recording_status`	string	Sim	O status da gravação. Valores válidos: `"RECORDING_STARTED" , "RECORDING_ENDED" , "RECORDING_START_F AILED" , "RECORDIN G_ENDED_WITH_FAILURE"` .
`recording_status_m essage`	string	Condicion al	Informações descritivas sobre o status. Isso só está disponível quando `recording_status` é `"RECORDING_ENDED"` ou `"RECORDING_ENDED_W ITH_FAILURE"` .
`media`	objeto	Sim	Objeto que contém os objetos enumerados de conteúdo de mídia disponível para essa gravação. Valor válido: `"hls"`.
`hls`	objeto	Sim	Campo enumerado que descreve a saída do formato HLS da Apple.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
`duration_ms`	inteiro	Condicional	Duração do conteúdo de HLS gravado em milissegundos. Isso só está disponível quando `recording_status` é `"RECORDING_ENDED"` ou `"RECORDING_ENDED_WITH_FAILURE"` . Se ocorreu uma falha antes de qualquer gravação ter sido feita, é 0.
`path`	string	Sim	Caminho relativo do prefixo S3 onde o conteúdo de HLS é armazenado.
`playlist`	string	Sim	Nome do arquivo da lista de reprodução principal de HLS.
`renditions`	objeto	Sim	Matriz de execuções (variantes de HLS) de objetos de metadados . Há sempre pelo menos uma representação.
`path`	string	Sim	Caminho relativo do prefixo S3 em que o conteúdo de HLS é armazenado para essa versão.
`playlist`	string	Sim	Nome do arquivo da lista de reprodução de mídia para esta versão.
`thumbnails`	objeto	Condicional	Campo enumerado que descreve a saída de miniaturas. Isso está disponível somente quando o campo `storage` de configuração da miniatura incluir `SEQUENTIAL` .

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
`path`	string	Sim	Caminho relativo do prefixo do S3 onde o conteúdo da miniatura sequencial é armazenado.
`renditions`	objeto	Sim	Matriz de versões (variantes de miniaturas) de objetos de metadados. Há sempre pelo menos uma representação.
`path`	string	Sim	Caminho relativo do prefixo S3 onde o conteúdo da miniatura é armazenado para esta versão.
`latest_thumbnail`	objeto	Condicional	Campo enumerado que descreve a saída de miniaturas. Isso está disponível somente quando o campo `storage` de configuração da miniatura incluir `LATEST`.
`path`	string	Sim	Caminho relativo do prefixo do S3 onde `latest_thumbnail` é armazenado.
`renditions`	objeto	Sim	Matriz de versões (variantes de miniaturas) de objetos de metadados. Há sempre pelo menos uma representação.
`path`	string	Sim	Caminho relativo do prefixo S3 onde a miniatura mais recente é armazenada para esta versão.
`version`	string	Sim	A versão do esquema de metadados.

Exemplo: recording-started.json

```
{
   "version": "v1",
   "stage_arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:aws_account_id:stage/AbCdef1G2hij",
   "session_id": "st-ZyXwvu1T2s",
   "participant_id": "xYz1c2d3e4f",
   "recording_started_at": "2024-03-13T13:17:17Z",
   "recording_status": "RECORDING_STARTED",
   "media": {
      "hls": {
         "path": "media/hls",
         "playlist": "multivariant.m3u8",
         "renditions": [
            {
               "path": "high",
               "playlist": "playlist.m3u8"
            }
         ]
      },
      "thumbnails": {
         "path": "media/thumbnails",
         "renditions": [
            {
               "path": "high"
            }
         ]
      },
      "latest_thumbnail": {
         "path": "media/latest_thumbnail",
         "renditions": [
            {
               "path": "high"
            }
         ]
      }
   }
}
```

Exemplo: recording-ended.json

```
{
   "version": "v1",
```

```
   "stage_arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:aws_account_id:stage/AbCdef1G2hij",
   "session_id": "st-ZyXwvu1T2s",
   "participant_id": "xYz1c2d3e4f",
   "recording_started_at": "2024-03-13T19:44:19Z",
   "recording_ended_at": "2024-03-13T19:55:04Z",
   "recording_status": "RECORDING_ENDED",
   "media": {
      "hls": {
         "duration_ms": 645237,
         "path": "media/hls",
         "playlist": "multivariant.m3u8",
         "renditions": [
            {
               "path": "high",
               "playlist": "playlist.m3u8"
            }
         ]
      },
      "thumbnails": {
         "path": "media/thumbnails",
         "renditions": [
            {
               "path": "high"
            }
         ]
      },
      "latest_thumbnail": {
         "path": "media/latest_thumbnail",
         "renditions": [
            {
               "path": "high"
            }
         ]
      }
   }
}
```


Exemplo: recording-failed.json


```
{
   "version": "v1",
   "stage_arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:aws_account_id:stage/AbCdef1G2hij",
   "session_id": "st-ZyXwvu1T2s",
```

```
   "participant_id": "xYz1c2d3e4f",
   "recording_started_at": "2024-03-13T19:44:19Z",
   "recording_ended_at": "2024-03-13T19:55:04Z",
   "recording_status": "RECORDING_ENDED_WITH_FAILURE",
   "media": {
      "hls": {
         "duration_ms": 645237,
         "path": "media/hls",
         "playlist": "multivariant.m3u8",
         "renditions": [
            {
               "path": "high",
               "playlist": "playlist.m3u8"
            }
         ]
      },
      "thumbnails": {
         "path": "media/thumbnails",
         "renditions": [
            {
               "path": "high"
            }
         ]
      },
      "latest_thumbnail": {
         "path": "media/latest_thumbnail",
         "renditions": [
            {
               "path": "high"
            }
         ]
      }
   }
}
```


Converter gravações em MP4

As gravações de participantes individuais são armazenadas no formato HLS, que consiste em listas de reprodução e segmentos MP4 fragmentados (fMP4). Para converter uma gravação HLS em um único arquivo MP4, instale o FFmpeg e execute o seguinte comando:

```
ffmpeg -i /path/to/playlist.m3u8 -i /path/to/playlist.m3u8 -map 0:v -map 1:a -c copy
 output.mp4
```

Gravação composta do IVS | Streaming em tempo real

Este documento explica como usar o recurso de gravação composta na composição do servidor. A gravação composta permite gerar gravações HLS de um palco do IVS combinando efetivamente todos os publicadores de palco em uma visualização usando um servidor do IVS e salvando o vídeo resultante em um bucket do S3.


Sujeito a custos de armazenamento padrão e solicitação do S3. As miniaturas não incorrem em cobranças adicionais do IVS. Para obter mais detalhes, consulte Preços do Amazon IVS.

Pré-requisitos

Para usar a gravação composta, você deve ter um palco com publicadores ativos e um bucket do S3 para usá-lo como destino de gravação. Abaixo, descrevemos um possível fluxo de trabalho que usa eventos do EventBridge para registrar uma composição em um bucket do S3. Como alternativa, você pode iniciar e interromper as composições com base na lógica da sua própria aplicação.

1. Crie um palco do IVS e tokens de participante para cada publicador.
2. Crie um EncoderConfiguration (um objeto que representa como o vídeo gravado deve ser renderizado).
3. Crie um bucket do S3 e uma StorageConfiguration (onde o conteúdo da gravação será armazenado).

   Importante: se você usar um bucket do S3 existente, a configuração de Propriedade do objeto deve ser Imposta pelo proprietário do bucket ou Preferencial do proprietário do bucket. Para obter detalhes, consulte a documentação do S3 sobre como controlar a propriedade de objetos.
4. Entre no palco e publique nele.
5. Ao receber um evento do EventBridge publicado pelo participante, chame StartComposition com um objeto DestinationConfiguration do S3 como destino
6. Após alguns segundos, você verá os segmentos HLS como persistentes em seus buckets do S3.



Obs.: uma composição será desligada automaticamente após 60 segundos de inatividade dos participantes do publicador no palco. Nesse ponto, a composição será encerrada e passará para um estado `STOPPED`. Uma composição será excluída automaticamente após alguns minutos no estado `STOPPED`. Para obter detalhes, consulte Ciclo de vida da composição em Composição do servidor.

Exemplo de gravação composta: StartComposition com um destino de bucket do S3

O exemplo abaixo mostra uma chamada habitual para a operação StartComposition, especificando o S3 como o único destino para a composição. Depois que a composição for transferida para um estado `ACTIVE`, os segmentos de vídeo e os metadados começarão a ser gravados no bucket do S3 especificado pelo objeto `storageConfiguration`. Para criar composições com layouts diferentes, consulte “Layouts” em Composição do servidor e na Referência da API de Transmissão em tempo real do IVS.

Solicitação

```
POST /StartComposition HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
   "destinations": [
      {
         "s3": {
```

```
            "encoderConfigurationArns": [
              "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:927810967299:encoder-configuration/
PAAwglkRtjge"
            ],
            "storageConfigurationArn": "arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:927810967299:storage-configuration/ZBcEbgbE24Cq",
     "thumbnailConfigurations": [
        {
    "storage": ["LATEST", "SEQUENTIAL"],
    "targetIntervalSeconds": 30
               }
     ]
  }
      }
   ],
   "idempotencyToken": "db1i782f1g9",
   "stageArn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:927810967299:stage/WyGkzNFGwiwr"
}
```

Resposta

```
{
    "composition": {
        "arn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:927810967299:composition/s2AdaGUbvQgp",
        "destinations": [
            {
                "configuration": {
                    "name": "",
                    "s3": {
                        "encoderConfigurationArns": [
                            "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:927810967299:encoder-
configuration/PAAwglkRtjge"
                        ],
                        "recordingConfiguration": {
                            "format": "HLS"
                        },
                        "storageConfigurationArn": "arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:927810967299:storage-configuration/ZBcEbgbE24Cq",
                 "thumbnailConfigurations": [
                    {
                "storage": ["LATEST", "SEQUENTIAL"],
                "targetIntervalSeconds": 30
                          }
```

```
                ]
                    }
                },
                "detail": {
                    "s3": {
                        "recordingPrefix": "MNALAcH9j2EJ/s2AdaGUbvQgp/2pBRKrNgX1ff/
composite"
                    }
                },
                "id": "2pBRKrNgX1ff",
                "state": "STARTING"
            }
        ],
        "layout": null,
        "stageArn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:927810967299:stage/WyGkzNFGwiwr",
        "startTime": "2023-11-01T06:25:37Z",
        "state": "STARTING",
        "tags": {}
    }
}
```

O campo `recordingPrefix`, presente na resposta StartComposition, pode ser usado para determinar onde o conteúdo da gravação será armazenado.

Conteúdo do registro

Quando a composição passar para um estado `ACTIVE`, segmentos de vídeo HLS, arquivos de metadados e miniaturas (se configurados) começarão a ser gravados no bucket do S3 especificado durante a chamada StartComposition. Esse conteúdo está disponível para pós-processamento ou reprodução como vídeo sob demanda.

Observe que após a ativação de uma composição, um evento “Mudança no estado da composição do IVS” será emitido e poderá levar algum tempo antes que os segmentos de vídeo, miniaturas e arquivos de manifesto sejam gravados. Recomendamos que você reproduza ou processe transmissões gravadas somente após o recebimento do evento “Mudança no estado da composição do IVS (fim da sessão)”. Para mais detalhes, consulte Usar o EventBridge com o streaming em tempo real do IVS

Veja a seguir um exemplo de estrutura de diretório e conteúdo de uma gravação de uma sessão do IVS ao vivo:

```
MNALAcH9j2EJ/s2AdaGUbvQgp/2pBRKrNgX1ff/composite
```

```
   events
      recording-started.json
      recording-ended.json
   media
      hls
      thumbnails
      latest_thumbnail
```

A pasta `events` contém os arquivos de metadados correspondentes ao evento de gravação. Os arquivos de metadados JSON são gerados quando a gravação é iniciada, termina com êxito ou termina com falhas:

- `events/recording-started.json`
- `events/recording-ended.json`
- `events/recording-failed.json`

Uma determinada pasta `events` vai conter `recording-started.json` e `recording-ended.json` ou `recording-failed.json`.

Elas contêm metadados relacionados à sessão gravada e seus formatos de saída. Os detalhes de JSON são fornecidos abaixo.

A pasta `media` contém o conteúdo de mídia compatível. A subpasta `hls` contém todos os arquivos de mídia e manifesto gerados durante a sessão de composição e pode ser reproduzida com o reprodutor do IVS. O manifesto HLS está localizado na pasta `multivariant.m3u8`. Se configuradas, as subpastas `thumbnails` e `latest_thumbnail` contêm arquivos de mídia em miniatura JPEG gerados durante a sessão de composição.

Política de bucket para StorageConfiguration

Quando um objeto StorageConfiguration for criado, o IVS terá acesso para gravar conteúdo no bucket do S3 especificado. Esse acesso é concedido por meio de modificações na política de bucket do S3. Se a política do bucket for alterada de modo a remover o acesso do IVS, as gravações novas e contínuas falharão.

O exemplo abaixo mostra uma política de bucket do S3 que permite que o IVS grave no bucket do S3:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "CompositeWrite-y1d212y",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "ivs-composite.ap-northeast-1.amazonaws.com"
            },
            "Action": [
                "s3:PutObject",
                "s3:PutObjectAcl"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::my-s3-bucket/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control"
                },
                "Bool": {
                    "aws:SecureTransport": "true"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Arquivos de metadados de JSON

Os metadados estão em formato JSON. Eles contêm as seguintes informações:

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
`stage_arn`	string	Sim	ARN do palco que está sendo usado como origem da composição.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
`media`	objeto	Sim	Objeto que contém os objetos enumerados de conteúdo de mídia disponível para essa gravação. Valores válidos: `"hls"`.
`hls`	objeto	Sim	Campo enumerado que descreve a saída do formato HLS da Apple.
`duration_ms`	inteiro	Condicional	Duração do conteúdo de HLS gravado em milissegundos. Isso só está disponível quando `recording_status` é `"RECORDING_ENDED"` ou `"RECORDING_ENDED_WITH_FAILURE"` . Se ocorreu uma falha antes de qualquer gravação ter sido feita, é 0.
`path`	string	Sim	Caminho relativo do prefixo S3 onde o conteúdo de HLS é armazenado.
`playlist`	string	Sim	Nome do arquivo da lista de reprodução principal de HLS.
`renditions`	objeto	Sim	Matriz de representações (variante de HLS) de objetos de metadados . Há sempre pelo menos uma representação.
`path`	string	Sim	Caminho relativo do prefixo S3 em que o conteúdo de HLS é armazenado para essa versão.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
`playlist`	string	Sim	Nome do arquivo da lista de reprodução de mídia para esta versão.
`resolution_height`	inteiro	Condicional	Altura de resolução de pixels do vídeo codificado. Isso só estará disponível quando a versão contiver uma faixa de vídeo.
`resolution_width`	inteiro	Condicional	Largura de resolução de pixels do vídeo codificado. Isso só estará disponível quando a versão contiver uma faixa de vídeo.
`thumbnails`	objeto	Condicional	Campo enumerado que descreve a saída de miniaturas. Isso está disponível somente quando o campo `storage` de configuração da miniatura incluir `SEQUENTIAL` .
`path`	string	Sim	Caminho relativo do prefixo do S3 onde o conteúdo da miniatura sequencial é armazenado.
`resolutions`	objeto	Sim	Matriz de resoluções (variantes de miniaturas) de objetos de metadados. Há sempre pelo menos uma resolução.
`path`	string	Sim	Caminho relativo do prefixo do S3 onde o conteúdo da miniatura é armazenado para essa resolução.
`resolution_height`	int	Sim	Altura da resolução em pixels das miniaturas.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
`resolution_width`	int	Sim	Largura da resolução em pixels das miniaturas.
`latest_thumbnail`	objeto	Condicional	Campo enumerado que descreve a saída de miniaturas. Isso está disponível somente quando o campo `storage` de configuração da miniatura incluir `LATEST`.
`path`	string	Sim	Caminho relativo do prefixo do S3 onde `latest_thumbnail` é armazenado.
`resolutions`	objeto	Sim	Matriz de resoluções (variantes de miniaturas) de objetos de metadados. Há sempre pelo menos uma resolução.
`path`	string	Sim	Caminho relativo do prefixo do S3 onde a miniatura mais recente é armazenada para esta resolução.
`resolution_height`	int	Sim	Altura da resolução em pixels da miniatura mais recente.
`resolution_width`	int	Sim	Largura da resolução em pixels da miniatura mais recente.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
`recording_ended_at`	string	Condicional	Timestamp RFC 3339 UTC em que a gravação terminou. Isso só está disponível quando `recording_status` é `"RECORDING_ENDED"` ou `"RECORDING_ENDED_WITH_FAILURE"`. `recording_started_at` e `recording_ended_at` são timestamps quando esses eventos são gerados e podem não corresponder exatamente aos timestamps do segmento de vídeo HLS. Para determinar com precisão a duração de uma gravação, use o campo `duration_ms`.
`recording_started_at`	string	Condicional	Timestamp RFC 3339 UTC de quando a gravação foi iniciada. Isso não estará disponível quando `recording_status` for `RECORDING_START_FAILED`. Consulte a observação acima para `recording_ended_at`.
`recording_status`	string	Sim	O status da gravação. Valores válidos: `"RECORDING_STARTED"`, `"RECORDING_ENDED"`, `"RECORDING_START_FAILED"`, `"RECORDING_ENDED_WITH_FAILURE"`.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
`recording_status_message`	string	Condicional	Informações descritivas sobre o status. Isso só está disponível quando `recording_status` é `"RECORDING_ENDED"` ou `"RECORDING_ENDED_WITH_FAILURE"` .
`version`	string	Sim	A versão do esquema de metadados.

Exemplo: recording-started.json

```
{
  "version": "v1",
  "stage_arn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:stage/aAbBcCdDeE12",
  "recording_started_at": "2023-11-01T06:01:36Z",
  "recording_status": "RECORDING_STARTED",
  "media": {
    "hls": {
      "path": "media/hls",
      "playlist": "multivariant.m3u8",
      "renditions": [
        {
          "path": "720p30-abcdeABCDE12",
          "playlist": "playlist.m3u8",
          "resolution_width": 1280,
          "resolution_height": 720
        }
      ]
    },
    "thumbnails": {
      "path": "media/thumbnails",
      "resolutions": [
        {
          "path": "1280x720",
          "resolution_width": 1280,
          "resolution_height": 720
```

```
        }
      ]
    },
    "latest_thumbnail": {
      "path": "media/latest_thumbnail",
      "resolutions": [
        {
          "path": "1280x720",
          "resolution_width": 1280,
          "resolution_height": 720
        }
      ]
    }
  }
}
```

Exemplo: recording-ended.json

```
{
  "version": "v1",
  "stage_arn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:stage/aAbBcCdDeE12",
  "recording_started_at": "2023-10-27T17:00:44Z",
  "recording_ended_at": "2023-10-27T17:08:24Z",
  "recording_status": "RECORDING_ENDED",
  "media": {
    "hls": {
      "duration_ms": 460315,
      "path": "media/hls",
      "playlist": "multivariant.m3u8",
      "renditions": [
        {
          "path": "720p30-abcdeABCDE12",
          "playlist": "playlist.m3u8",
          "resolution_width": 1280,
          "resolution_height": 720
        }
      ]
    },
    "thumbnails": {
      "path": "media/thumbnails",
      "resolutions": [
        {
          "path": "1280x720",
```

```
          "resolution_width": 1280,
          "resolution_height": 720
        }
      ]
    },
    "latest_thumbnail": {
      "path": "media/latest_thumbnail",
      "resolutions": [
        {
          "path": "1280x720",
          "resolution_width": 1280,
          "resolution_height": 720
        }
      ]
    }
  }
}
```

Exemplo: recording-failed.json

```
{
  "version": "v1",
  "stage_arn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:stage/aAbBcCdDeE12",
  "recording_started_at": "2023-10-27T17:00:44Z",
  "recording_ended_at": "2023-10-27T17:08:24Z",
  "recording_status": "RECORDING_ENDED_WITH_FAILURE",
  "media": {
    "hls": {
      "duration_ms": 460315,
      "path": "media/hls",
      "playlist": "multivariant.m3u8",
      "renditions": [
        {
          "path": "720p30-abcdeABCDE12",
          "playlist": "playlist.m3u8",
          "resolution_width": 1280,
          "resolution_height": 720
        }
      ]
    },
    "thumbnails": {
      "path": "media/thumbnails",
      "resolutions": [
```

```
        {
          "path": "1280x720",
          "resolution_width": 1280,
          "resolution_height": 720
        }
      ]
    },
    "latest_thumbnail": {
      "path": "media/latest_thumbnail",
      "resolutions": [
        {
          "path": "1280x720",
          "resolution_width": 1280,
          "resolution_height": 720
        }
      ]
    }
  }
}
```

Reprodução de conteúdo gravado de buckets privados

Por padrão, o conteúdo gravado é privado. Portanto, esses objetos são inacessíveis para reprodução usando o URL direto do S3. Ao tentar abrir a lista de reprodução multivariada HLS (arquivo m3u8) para reprodução usando o Reprodutor do IVS ou outro player, você receberá mensagem de um erro (p. ex., “Você não tem permissão para acessar o recurso solicitado”). Em vez disso, você pode reproduzir esses arquivos com a rede de entrega de conteúdo (CDN) do Amazon CloudFront.

As distribuições do CloudFront poderão ser configuradas para fornecer conteúdo de buckets privados. Normalmente, essa opção é preferível a ter buckets abertamente acessíveis nos quais as leituras ignoram os controles oferecidos pelo CloudFront. É possível configurar sua distribuição para fornecimento direto de um bucket privado ao criar um controle de acesso de origem (OAC), que é um usuário especial do CloudFront com permissões de leitura no bucket de origem privado. É possível criar o OAC após criar sua distribuição por meio do console ou da API do CloudFront. Consulte Criar um novo controle de acesso de origem no Guia do desenvolvedor do Amazon CloudFront.

Como configurar a reprodução usando o CloudFront com o CORS habilitado

Este exemplo mostra como um desenvolvedor pode configurar uma distribuição do CloudFront com o CORS habilitado, permitindo a reprodução de suas gravações diretamente de qualquer domínio. Isso

é especialmente útil durante a fase de desenvolvimento, mas você pode modificar o exemplo abaixo para atender às suas necessidades de produção.

Etapa 1: Crie um bucket do S3

Crie um bucket do S3 que será usado para armazenar as gravações. Observe que o bucket precisa estar na mesma região que você usa para seu fluxo de trabalho do IVS.

Adicione uma política CORS permissiva ao bucket:

1. No console da AWS, acesse a guia Permissões de bucket do S3.
2. Copie a política do CORS abaixo e cole-a em Compartilhamento de recursos de origem cruzada (CORS). Isso habilitará o acesso ao CORS no bucket do S3.

```
[
    {
        "AllowedHeaders": [
            "*"
        ],
        "AllowedMethods": [
            "PUT",
            "POST",
            "DELETE",
            "GET"
        ],
        "AllowedOrigins": [
            "*"
        ],
        "ExposeHeaders": [
            "x-amz-server-side-encryption",
            "x-amz-request-id",
            "x-amz-id-2"
        ]
    }
]
```

Etapa 2: Criar uma distribuição do CloudFront

Consulte Criação de uma distribuição do CloudFront no Guia do desenvolvedor do CloudFront.

No Console da AWS, insira as seguintes informações:

Para este campo…	Escolha isto...
Domínio de origem	O bucket do S3 que você criou na etapa anterior
Acesso de origem	Configurações de controle de acesso de origem (recomendado) usando os parâmetros padrão
Comportamento padrão do cache: política de protocolo do visualizador	Redirect HTTP to HTTPS
Comportamento padrão do cache: métodos HTTP permitidos	GET, HEAD e OPTIONS
Comportamento padrão do cache: chaves de cache e solicitações de origem	Política CachingDisabled
Comportamento padrão do cache: política de solicitação de origem	CORS-S3Origin
Comportamento padrão do cache: política de cabeçalhos de resposta	SimpleCORS
Firewall da aplicação Web	Habilitar as proteções de segurança

Em seguida, salve a distribuição do CloudFront.

Etapa 3: configurar a política de bucket do S3

1. Exclua qualquer StorageConfiguration que você tenha configurado para o bucket do S3. Isso removerá todas as políticas de bucket que foram adicionadas automaticamente ao criar a política para esse bucket.
2. Acesse sua distribuição do CloudFront, verifique se todos os campos de distribuição estão nos estados definidos na etapa anterior e copie a política do bucket (use o botão Copiar política).
3. Acesse seu bucket do S3. Na guia Permissões, selecione Editar política de bucket e cole a política de bucket que copiou na etapa anterior. Após essa etapa, a política de bucket deverá ter exclusivamente a política do CloudFront.

4. Crie uma StorageConfiguration, especificando o bucket do S3.

Após a criação da configuração de armazenamento, você verá dois itens na política de bucket do S3, um permitindo que o CloudFront leia conteúdo e outro permitindo que o IVS grave conteúdo. Um exemplo de uma política de bucket final, com acesso ao CloudFront e IVS, é apresentado em Exemplo: política de bucket do S3 com acesso do CloudFront e IVS.

Etapa 4: reproduzir gravações

Após configurar com sucesso a distribuição do CloudFront e atualizar a política do bucket, você deverá conseguir reproduzir gravações usando o Reprodutor do IVS:

1. Inicie uma composição bem-sucedida e verifique se você tem uma gravação armazenada no bucket do S3.
2. Após seguir as etapas 1 a 3 neste exemplo, os arquivos de vídeo devem estar disponíveis para consumo por meio do URL do CloudFront. O URL do CloudFront é o Nome de domínio da distribuição na guia Detalhes no console do Amazon CloudFront. Será algo do tipo:

   ```
   a1b23cdef4ghij.cloudfront.net
   ```
3. Para reproduzir o vídeo gravado por meio da distribuição do CloudFront, localize a chave de objeto para o arquivo `multivariant.m3u8` no bucket do s3. Será algo do tipo:

   ```
   FDew6Szq5iTt/9NIpWJHj0wPT/fjFKbylPb3k4/composite/media/hls/
   multivariant.m3u8
   ```
4. Acrescente a chave de objeto ao final do URL do CloudFront. O URL final será mais ou menos assim:

   ```
   https://a1b23cdef4ghij.cloudfront.net/FDew6Szq5iTt/9NIpWJHj0wPT/
   fjFKbylPb3k4/composite/media/hls/multivariant.m3u8
   ```
5. Agora, você pode adicionar o URL final ao atributo de origem de um Reprodutor do IVS para assistir à gravação completa. Para assistir ao vídeo gravado, você pode usar a demonstração em Introdução no SDK do Reprodutor do IVS: guia da Web.

Exemplo: política de bucket do S3 com acesso do CloudFront e IVS

O trecho abaixo ilustra uma política de bucket do S3 que permite ao CloudFront ler conteúdo no bucket privado e ao IVS gravar conteúdo no bucket. Obs.: não copie e cole o trecho abaixo em seu

próprio bucket. Sua política deve conter as IDs relevantes para sua distribuição e configuração de armazenamento do CloudFront.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CompositeWrite-7eiKaIGkC9DO",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "ivs-composite.ap-northeast-1.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::eicheane-test-1026-2-ivs-recordings/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control"
        },
        "Bool": {
          "aws:SecureTransport": "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AllowCloudFrontServicePrincipal",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudfront.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::eicheane-test-1026-2-ivs-recordings/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "AWS:SourceArn": "arn:aws:cloudfront::844311324168:distribution/
E1NG4YMW5MN25A"
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

Solução de problemas

- A composição não é gravada no bucket do S3: certifique-se de que o bucket do S3 e os objetos do StorageConfiguration estejam criados e estejam na mesma região. Além disso, certifique-se de que o IVS tenha acesso ao bucket verificando sua política de bucket. Consulte Política de bucket para StorageConfiguration.
- Não consigo encontrar uma composição ao executar ListCompositions: as composições são recursos efêmeros. Após passarem para o estado final, elas serão excluídos automaticamente após alguns minutos.
- Minha composição para automaticamente: uma composição será interrompida automaticamente se não houver um publicador no palco por mais de 60 segundos.


Problema conhecido

A playlist de mídia escrita por gravação composta terá a tag `#EXT-X-PLAYLIST-TYPE:EVENT` enquanto a composição estiver em andamento. Quando a composição for concluída, a tag será atualizada para `#EXT-X-PLAYLIST-TYPE:VOD`. Para uma experiência tranquila de reprodução, recomendamos que você use essa lista de reprodução somente depois que a composição for finalizada com sucesso.

Ingestão de streams do IVS | Streaming em tempo real

Como alternativa ao uso do SDK de transmissão do IVS, você pode publicar vídeo em um palco do IVS de uma origem WHIP ou RTMP. Essa abordagem oferece flexibilidade para fluxos de trabalho em que o uso do SDK não é viável ou preferencial, como ao publicar vídeos do OBS Studio ou de um codificador de hardware. Sempre que possível, recomendamos o uso do SDK de transmissão do IVS, pois não podemos garantir a performance ou a compatibilidade de soluções de terceiros com o IVS.

Este diagrama ilustra como a publicação com o WHIP e RTMP funciona:



Protocolos compatíveis

O streaming em tempo real do IVS é compatível com vários protocolos de ingestão:

- RTMP and RTMPS — O RTMP (protocolo de mensagens em tempo real): é um padrão da indústria para transmissão de vídeo em uma rede. RTMPS é a versão segura do RTMP que opera por meio do TLS.

  O IVS suporta o recurso de vídeo com várias faixas do E-RTMP (RTMP aprimorado). Consulte o Vídeo com várias faixas do E-RTMP na documentação de Publicação do RTMP do IVS.

- WHIP (protocolo de ingestão de WebRTC-HTTP): um esboço do IETF desenvolvido para padronizar a ingestão de WebRTC.

Para obter orientações detalhadas sobre o uso desses protocolos, consulte nossa documentação sobre RTMP e WHIP.

Especificações de mídia compatível

- Formato de entrada de áudio
  - Codec: AAC-LC para RTMP e Opus para WHIP
  - Canais: 2 (estéreo) ou 1 (mono)
  - Taxa de amostragem: 44,1 kHz ou 48 kHz
  - Taxa de bits máxima: 160 Kbps
- Formato de entrada de vídeo
  - Codec: H.264
  - Perfil H.264: linha de base
  - Intervalo IDR: 1 ou 2 segundos
  - Taxa de quadros: 10 a 60 FPS
  - Quadros B: 0

    Observação: o SDK de transmissão do IVS tem quadros B habilitados por padrão, mas a partir da versão 1.25.0, ele desativa automaticamente os quadros B ao transmitir para um palco do IVS. Para streaming em tempo real com outros codificadores RTMP, os desenvolvedores devem desativar os quadros B. Se os desenvolvedores que usam outros codificadores RTMP não desabilitarem os quadros B, seus streams serão desconectados.
  - Resolução: máxima: 720p; mínima: 160p
  - Taxa de bits máxima: 8,5 Mbps

    Nota: Para transmissões do RTMP de faixa única, esse limite se aplica a essa faixa. Para vídeo com várias faixas publicado usando RTMP aprimorado, o limite se aplica à taxa de bits combinada de todas as faixas de vídeo.
  - Configuração do codificador: recomendamos usar as configurações `veryfast` e `zerolatency` para um codificador H.264. Além disso: a opção `sliced_threads` x264 está incluída nas predefinições `zerolatency`, e recomendamos que você a desabilite. Por exemplo, ao usar

FFmpeg, o comando deve incluir: `-preset:v veryfast -tune zerolatency -x264-params sliced-threads=0`

Publicação RTMP do IVS | Streaming em tempo real

Este documento descreve o processo de publicação em um palco do IVS usando RTMP. Para obter detalhes adicionais sobre várias opções de ingestão, consulte a documentação de ingestão de streams

Pré-requisitos

Criar um palco

Para criar um palco, use o seguinte comando:

```
aws ivs-realtime create-stage --name "test-stage"
```

Consulte CreateStage para obter detalhes, incluindo a resposta.

Importante: na resposta, observe o campo `endpoints`, que lista os endpoints RTMP e RTMPS. Eles são necessários para configurar o codificador RTMP.

Criar uma configuração de ingestão

Para publicar em um palco usando RTMP, primeiro você deve criar uma configuração de ingestão e associá-la ao seu palco. Quando você publica no palco (usando a chave de transmissão da configuração de ingestão e o endpoint RTMP do palco), a mídia será publicada no palco como participante. Você tem a opção de especificar um `userId` e personalizar `attributes`, que serão associados ao participante que se conectar ao palco.

```
aws ivs-realtime create-ingest-configuration \
  --name 'test' \
  --stage-arn arn:aws:ivs:us-east-1:123456789012:stage/8faHz1SQp0ik \
  --user-id '123' \
  --ingest-protocol 'RTMPS'
```

Consulte CreateIngestConfiguration para obter detalhes, incluindo a resposta.

Ao criar uma configuração de ingestão, você pode associá-la antecipadamente a um ARN de palco específico. Sem essa associação, a chave do stream fica inutilizada. Além disso, as

configurações de ingestão (incluindo o campo `stageArn`) podem ser atualizadas por meio da operação UpdateIngestConfiguration, permitindo que você reutilize a mesma configuração em diferentes estágios.

Observação: o campo `insecureIngest` de configuração de ingestão é padronizado como `false`, exigindo o uso de RTMPS. As conexões RTMP serão rejeitadas. Caso precise usar RTMP, defina `insecureIngest` como `true`. Recomendamos o uso de RTMPS, a menos que você tenha casos de uso específicos e verificados que requeiram RTMP.

Vídeo com faixa única do RTMP

Abaixo, descrevemos como usar o OBS Studio; no entanto, você pode usar qualquer codificador RTMP que atenda às especificações de mídia do IVS.

Guia para o OBS

1. Faça download e instale o software: https://obsproject.com/download.
2. Clique em Settings (Configurações). Na seção Stream do painel Configurações, selecione Personalizar no menu suspenso Serviço.
3. Para o Servidor, insira o endpoint RTMP ou RTMPS do palco.
4. Para a Chave de transmissão, insira a `streamKey` da configuração da ingestão.
5. Defina as configurações de vídeo como faria normalmente, com algumas restrições:
   a. O streaming em tempo real do IVS é compatível com entrada de até 720p a 8,5 Mbps. Se você exceder um desses limites, seu stream será desconectado.
   b. Recomendamos definir o intervalo de quadros-chave no painel Saída para 1s ou 2s. Um intervalo baixo de quadros-chave permite que a reprodução do vídeo comece mais rapidamente para os espectadores. Também recomendamos definir Predefinição de uso da CPU para veryfast e Ajuste para zerolatency, para permitir a menor latência.
   c. Como o OBS não é compatível com a transmissão simultânea, recomendamos manter sua taxa de bits abaixo de 2,5 Mbps. Isso permite que os espectadores em conexões de baixa largura de banda assistam.
   d. Desabilite os quadros B, pois os fluxos com quadros B serão automaticamente desconectados. Execute um destes procedimentos:
      - Nas opções x264, insira `bframes=0 sliced-threads=0`.
      - Defina quadros B como 0 se for uma opção (por exemplo, para NVENC).

Observação: os streams RTMP devem incluir trilhas de áudio e de vídeo, ou serão desconectados.

6. Selecione Iniciar streaming.

Importante: se a taxa de bits máxima do seu codificador estiver definida como 8,5 Mbps, o publicador eventualmente desaparecerá da sessão. Isso ocorre porque a configuração máxima da taxa de bits é apenas uma meta, e os codificadores ocasionalmente ultrapassam a meta. Para evitar esse problema, defina a taxa de bits máxima do seu codificador mais baixa, por exemplo, para 6 Mbps.


Vídeo com várias faixas do E-RTMP

O IVS suporta o recurso de vídeo com várias faixas do E-RTMP (Enhanced Real-Time Messaging Protocol), que permite publicar várias qualidades de vídeo em um único fluxo do RTMP em seu estágio do IVS. Isso permite o streaming de taxa de bits adaptável, para que os assinantes possam assistir automaticamente com a melhor qualidade para sua conexão de rede.

Uma vez ingeridas, as diferentes qualidades de vídeo são entregues aos assinantes como camadas de transmissão simultânea. Para configurar quais camadas são recebidas pelos assinantes, consulte as seções "Codificação em camadas com transmissão simultânea" nos guias do SDK de streaming em tempo real: Android, iOS e Web.

Para ver o código de exemplo, consulte aws-samples/sample-amazon-ivs-multitrack-video no GitHub.

Este diagrama ilustra como a publicação com o vídeo com várias faixas funciona:



Guia para o OBS

1. Baixe e instale o OBS Studio:
   a. Windows: o vídeo com várias faixas é suportado a partir do OBS Studio 30.2.
   b. macOS: o vídeo com várias faixas é suportado a partir do OBS Studio 31.1 Beta (somente com chip Apple Silicon).
   c. Faça o download em: https://obsproject.com/download.
2. Clique em Settings (Configurações). Na seção Fluxo do painel Configurações, selecione Amazon IVS no menu suspenso Serviço.
3. Em Servidor, deixe a configuração como Auto.
4. Para a Chave de transmissão, insira a `streamKey` da configuração da ingestão.
5. Na seção Vídeo com várias faixas, marque Habilitar vídeo com várias faixas.
6. No painel Vídeo, defina as resoluções desejadas para Resolução de base (tela) e Resolução de base (saída). O streaming em tempo real do IVS é compatível com entrada de até 720p . Se você exceder esse limite, sua transmissão será desconectada.

Quando o vídeo com várias faixas está habilitado, as configurações como o número de faixas de vídeo, suas taxas de bits e o intervalo de quadros-chave são configuradas automaticamente com base nas capacidades do dispositivo.

7. Selecione Iniciar transmissão.

Publicar com FFmpeg.

Você pode usar o FFmpeg para publicar vídeo e áudio ao vivo em streaming em tempo real do IVS via RTMP. O FFmpeg é um projeto gratuito e de código aberto que compreende um conjunto abrangente de bibliotecas de software e ferramentas para processamento de vídeo, áudio e outros conteúdos multimídia.

O comando de exemplo a seguir publica um fluxo que inclui um padrão de cores e um tom:

```
ffmpeg \
 -re \
 -f lavfi -i testsrc=d=300:s=1280x720:r=60,format=yuv420p \
 -f lavfi -i sine=f=440:b=4:d=300 \
 -c:v libx264 \
 -b:v 2500k \
 -g 60 -bf 0 \
 -profile:v baseline \
 -preset veryfast \
 -tune zerolatency \
 -x264opts sliced-threads=0 \
 -c:a aac \
 -ac 2 \
 -b:a 160k \
 -ar 48000 \
 -f flv \
 rtmps://$INGEST_ENDPOINT/app/$STREAM_KEY
```

No exemplo, substitua `$INGEST_ENDPOINT` e `$STREAM_KEY` por seus próprios valores do console do IVS ou da API.

Essa configuração atende às especificações de mídia compatíveis para streaming do IVS em tempo real, incluindo vídeo H.264 (perfil de linha de base, sem quadros B, sem threads fatiados) e áudio AAC.

Ingestão privada em estágios

Você pode publicar transmissões RTMP(S) e E-RTMP(S) em um estágio usando recursos dentro da sua Amazon VPC ou do Direct Connect, com um endpoint da VPC de interface. Isso permite uma conexão privada entre sua VPC e o IVS, mantendo o tráfego de ingestão dentro da rede AWS. Para configurar um endpoint da VPC de interface para o IVS, consulte Ingestão privada do IVS no Guia do usuário de streaming de baixa latência do IVS.

Ingestão redundante

A ingestão redundante permite o streaming simultâneo de dois codificadores diferentes para um único palco, com failover automático para a mesma mídia de origem. Isso ajuda a proteger de falhas no codificador de origem e problemas de rede na primeira milha. A ingestão redundante é compatível com fluxos RTMP(S) e E-RTMP(S).

Para habilitar a ingestão redundante, defina `redundantIngest` como `true` ao criar a configuração de ingestão por meio de CreateIngestConfiguration. O IVS fornece duas chaves de fluxo RTMP. Configure dois codificadores diferentes usando o mesmo endpoint de ingestão com suas respectivas chaves de fluxo.

Cada fluxo físico aparece como um participante separado nas APIs de participantes (por exemplo, ListParticipants). Porém, é possível fazer a assinatura de apenas um participante virtual, identificado pelo `participantId` de nível superior na configuração da ingestão. O IVS controla automaticamente qual será o fluxo físico usado pelo participante virtual. Se você habilitar a gravação de participante individual, cada participante físico será gravado separadamente. Se você habilitar a composição do servidor, apenas o participante virtual aparecerá na composição.

A ingestão redundante também permite streaming contínuo 24 horas por dia, 7 dias por semana. O IVS limita os publicadores individuais a 24 horas, mas, com ingestão redundante, o IVS escalona os tempos limite de conexão entre os dois fluxos físicos e alterna automaticamente o fluxo usado pelo participante virtual, permitindo que os assinantes tenham streaming ininterrupto 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Requisitos

- Os fluxos devem manter parâmetros de codificação correspondentes (incluindo resolução e taxa de quadros) para garantir a transição ininterrupta.

Recomendações

- Use conexões de rede independentes com diversos caminhos de rede (por exemplo, ISPs diferentes) para cada codificador, a fim de maximizar a proteção de problemas de rede na primeira milha e evitar pontos de falha únicos.
- Mantenha fluxos ativos de ambos os codificadores.
- Teste cenários de failover antes de colocar em uso na produção.

Publicação WHIP do IVS | Streaming em tempo real

Este documento explica como usar codificadores compatíveis com o WHIP, como OBS, para publicar no streaming em tempo real do IVS. O WHIP (Protocolo de ingestão WebRTC-HTTP) é um esboço do IETF desenvolvido para padronizar a ingestão de WebRTC.

O WHIP possibilita a compatibilidade com softwares como o OBS, oferecendo uma alternativa (ao SDK de transmissão do IVS) para editoração eletrônica. Streamers mais sofisticados familiarizados com o OBS podem preferi-lo por seus recursos avançados de produção, como transições de cena, mixagem de áudio e gráficos de sobreposição. Isso fornece aos desenvolvedores uma opção versátil: usar o SDK de transmissão para a Web do IVS para publicação direta no navegador ou permitir que os streamers usem o OBS em seus desktops para obter ferramentas mais avançadas.

O WHIP também é benéfico em situações em que o uso do SDK de transmissão do IVS não é viável ou preferencial. Por exemplo, em configurações que envolvem codificadores de hardware, o SDK de transmissão do IVS pode não ser uma opção. No entanto, se o codificador for compatível com WHIP, ainda será possível publicar diretamente do codificador para o IVS.

Requisitos de WHIP:

- Sua oferta SDP precisará incluir uma faixa de vídeo H.264, mesmo que você esteja publicando somente áudio. Se a oferta não incluir uma faixa de vídeo, a conexão será rejeitada.
- O endpoint global do WHIP (https://global.whip.live-video.net) retorna um redirecionamento temporário 307. Os clientes WHIP precisam processar redirecionamentos 307 corretamente e manter os cabeçalhos na solicitação redirecionada, conforme exigido pela especificação WHIP.

Guia para o OBS

O OBS é compatível com o WHIP a partir da versão 3.0. Para começar, faça download do OBS v30 ou mais recente: https://obsproject.com/.

Para publicar em um palco do IVS usando o OBS via WHIP, siga estas etapas:

1. Gere um token de participante com capacidade de publicação. Em termos de WHIP, um token de participante é um token de portador. Por padrão, os tokens de participantes expiram em 12 horas, mas você pode estender a duração para até 14 dias.
2. Clique em Settings (Configurações). Na seção Stream do painel Configurações, selecione WHIP no menu suspenso Serviço.
3. Para o Servidor, insira https://global.whip.live-video.net.
4. Para o Bearer Token, insira o token do participante que você gerou na etapa 1.
5. Defina as configurações de vídeo como faria normalmente, com algumas restrições:
   a. O streaming em tempo real do IVS é compatível com entrada de até 720p a 8,5 Mbps. Se você exceder um desses limites, seu stream será desconectado.
   b. Recomendamos definir o intervalo de quadros-chave no painel Saída para 1s ou 2s. Um intervalo baixo de quadros-chave permite que a reprodução do vídeo comece mais rapidamente para os espectadores. Também recomendamos definir Predefinição de uso da CPU para veryfast e Ajuste para zerolatency, para permitir a menor latência.
   c. Como o OBS não é compatível com a transmissão simultânea, recomendamos manter sua taxa de bits abaixo de 2,5 Mbps. Isso permite que os espectadores em conexões de baixa largura de banda assistam.
6. Pressione Iniciar streaming.

Observação: estamos cientes dos problemas de qualidade (como congelamento intermitente de vídeo) que podem ocorrer com o WHIP no OBS. Normalmente, eles surgem quando a rede do transmissor está instável. Recomendamos testar o WHIP no OBS antes de usá-lo para transmissões ao vivo de produção. Reduzir a taxa de bits de transmissão também pode ajudar a reduzir a ocorrência desses problemas.

Replicação de participantes do IVS | Streaming em tempo real


A replicação de participantes permite que você copie um participante de um palco para outro. Isso é útil quando você deseja que o mesmo participante apareça em vários palcos ao mesmo tempo, permitindo interações entre palcos.

Um caso de uso comum em aplicações de transmissão ao vivo social são as competições, geralmente chamadas de Modo VS, em que dois streamers são temporariamente combinados para que possam interagir um com o outro em tempo real, enquanto os espectadores de cada transmissão podem ver ambos os streamers.

Principais conceitos:

- Palco de origem: o palco em que o participante ingressou originalmente, que é usado como fonte para replicação.
- Palco de destino: o palco para o qual o participante é replicado.
- Participante replicado: um participante em um palco que é replicado para um ou mais palcos de destino.
- Réplica de participante: um participante em um palco de destino que é replicado de outro estágio (o palco de origem).

Usar replicação de participantes



Pré-requisitos

Para usar a replicação de participantes, é preciso ter pelo menos dois palcos já criados. Por exemplo, no cenário acima, temos dois publicadores ativos:

1. Participante A, conectado ao palco A
2. Participante B, conectado ao palco B

Vamos replicar o participante A no palco B e o participante B no palco A temporariamente, para dar suporte a uma competição frente a frente.

Iniciar replicação de participantes

Para replicar participantes, use a operação StartParticipantReplication. Você deve chamar isso uma vez para cada direção de replicação.

Replicar o participante A para o palco B:

```
aws ivs-realtime start-participant-replication \
  --source-stage-arn arn:aws:ivs:us-east-1:123456789012:stage/StageA \
  --destination-stage-arn arn:aws:ivs:us-east-1:123456789012:stage/StageB \
  --participant-id participant-a-id \
  --reconnect-window-seconds 10
```

Replicar o participante B para o palco A:

```
aws ivs-realtime start-participant-replication \
  --source-stage-arn arn:aws:ivs:us-east-1:123456789012:stage/StageB \
  --destination-stage-arn arn:aws:ivs:us-east-1:123456789012:stage/StageA \
  --participant-id participant-b-id \
  --reconnect-window-seconds 10
```

Uma vez que a replicação é iniciada, os participantes permanecem replicados até que você a interrompa explicitamente usando a operação StopParticipantReplication. Um participante replicado que se desconecta e depois se reconecta dentro do intervalo especificado por `reconnectWindowSeconds` aparecerá automaticamente novamente nos palcos de origem e destino. O valor padrão para `reconnectWindowSeconds` é 0.

Parar replicação de participantes

Para parar a replicação, chame a operação StopParticipantReplication.

Pare a replicação do participante A do palco A para o palco B:

```
aws ivs-realtime stop-participant-replication \
  --source-stage-arn arn:aws:ivs:us-east-1:123456789012:stage/StageA \
  --destination-stage-arn arn:aws:ivs:us-east-1:123456789012:stage/StageB \
  --participant-id participant-a-id
```

Pare a replicação do participante B do palco B para o palco A:

```
aws ivs-realtime stop-participant-replication \
  --source-stage-arn arn:aws:ivs:us-east-1:123456789012:stage/StageB \
  --destination-stage-arn arn:aws:ivs:us-east-1:123456789012:stage/StageA \
  --participant-id participant-b-id
```

IVS Service Quotas | Streaming em tempo Real

A seguir estão os limites e as service quotas para endpoints, recursos e outras operações em tempo real do Amazon Interactive Video Service (IVS). As service quotas (também conhecidas como limites) correspondem ao número máximo de recursos ou operações de serviço para sua conta da AWS. Ou seja, esses limites são por conta da AWS, a menos que indicado de outra forma na tabela. Consulte também AWS Service Quotas.

Você usa um endpoint para se conectar programaticamente a um serviço da AWS. Consulte também AWS Service Endpoints.

Todas as cotas são aplicadas em uma base por conta em uma região da AWS específica.

Aumentos de cota de serviço

Para cotas que são ajustáveis, é possível solicitar um aumento de taxa por meio do Console da AWS. Use o console para também visualizar informações sobre cotas de serviço.

As cotas para taxa de chamadas da API não são ajustáveis.

Cotas de taxa de chamada de API

Tipo de operação	Operation	Padrão
Composição	`GetComposition`	5 TPS
Composição	`ListCompositions`	5 TPS
Composição	`StartComposition`	5 TPS
Composição	`StopComposition`	5 TPS
IngestConfiguration	`CreateIngestConfiguration`	5 TPS
IngestConfiguration	`DeleteIngestConfiguration`	5 TPS
IngestConfiguration	`GetIngestConfiguration`	5 TPS
IngestConfiguration	`ListIngestConfigurations`	5 TPS

Tipo de operação	Operation	Padrão
IngestConfiguration	`UpdateIngestConfiguration`	5 TPS
MediaEncoder	`CreateEncoderConfiguration`	5 TPS
MediaEncoder	`DeleteEncoderConfiguration`	5 TPS
MediaEncoder	`GetEncoderConfiguration`	5 TPS
MediaEncoder	`ListEncoderConfigurations`	5 TPS
ParticipantReplication	`ListParticipantReplicas`	5 TPS
ParticipantReplication	`StartParticipantReplication`	5 TPS
ParticipantReplication	`StopParticipantReplication`	5 TPS
PublicKey	`DeletePublicKey`	3 TPS
PublicKey	`GetPublicKey`	3 TPS
PublicKey	`ImportPublicKey`	3 TPS
PublicKey	`ListPublicKeys`	3 TPS
Estágio	`CreateParticipantToken`	50 TPS
Estágio	`CreateStage`	5 TPS
Estágio	`DeleteStage`	5 TPS
Estágio	`DisconnectParticipant`	5 TPS
Estágio	`GetParticipant`	5 TPS
Estágio	`GetStage`	5 TPS
Estágio	`GetStageSession`	5 TPS
Estágio	`ListStages`	5 TPS

Tipo de operação	Operation	Padrão
Estágio	`UpdateStage`	5 TPS
Estágio	`ListParticipants`	5 TPS
Estágio	`ListParticipantEvents`	5 TPS
Estágio	`ListStageSessions`	5 TPS
StorageConfiguration	`CreateStorageConfiguration`	5 TPS
StorageConfiguration	`DeleteStorageConfiguration`	5 TPS
StorageConfiguration	`GetStorageConfiguration`	5 TPS
StorageConfiguration	`ListStorageConfigurations`	5 TPS
Tags	`ListTagsForResource`	10 TPS
Tags	`TagResource`	10 TPS
Tags	`UntagResource`	10 TPS

Outras cotas

Recurso ou atributo	Padrão	Ajustável	Descrição
Destinos de composição	2	Não	Número máximo de objetos de Destino em um recurso de Composição.
Composição: duração máxima	24	Não	A quantidade máxima de tempo que uma composição pode existir em horas.
Composições	20	Sim	Máximo de recursos de Composição simultâneos por conta.

Recurso ou atributo	Padrão	Ajustável	Descrição
Composições por estágio	5	Sim	Máximo de recursos de Composição simultâneos por estágio.
Replicações de participantes simultâneas	5	Não	Número máximo de replicaçõ es simultâneas por participa nte em todos os estágios em uma região da AWS.
Publicadores simultâneos	1.000	Sim	Número máximo de participa ntes que podem publicar em todos os estágios em uma região da AWS.
Assinaturas simultâneas	20.000	Sim	Número máximo de conexões simultâneas entre publicado r e assinante em todos os estágios em uma região da AWS.
EncoderConfigurations	20	Sim	Número máximo de recursos EncoderConfiguration por conta.
IngestConfigurations	100	Sim	Número máximo de recursos de IngestConfiguration por conta.
Taxa de bits de download do participante	8.5 Mbps	Não	Taxa máxima de bits de download agregada em todas as inscrições de um participa nte.
Taxa de bits da publicação do participante	8.5 Mbps	Não	Máximo de bits por segundo que podem ser transmitidos para um palco.

Recurso ou atributo	Padrão	Ajustável	Descrição
Duração da publicação ou inscrição do participante	24	Não	Período máximo que um participante pode realizar publicações ou permanecer inscrito em um palco, em horas.
Resolução da publicação do participante	720p	Não	Resolução máxima dos vídeos publicados pelos participantes.
PublicKeys	3	Não	Número máximo de chaves públicas, por região da AWS.
Participantes do palco (editores)	12	Não	Número máximo de participantes que podem publicar em um palco ao mesmo tempo.
Participantes do palco (inscritos)	10.000	Sim	Número máximo de participantes que podem inscrever-se em um palco ao mesmo tempo.
Palcos	1.000	Sim	Número máximo de palcos por região da AWS.
StorageConfigurations	5	Sim	Número máximo de recursos de StorageConfiguration por conta.

Otimizações de streaming em tempo real do IVS

Para garantir que seus usuários tenham a melhor experiência possível ao transmitir e visualizar vídeos usando o streaming em tempo real do IVS, existem diversas maneiras de aprimorar ou otimizar partes da experiência usando os recursos que oferecemos hoje.

Introdução

Ao otimizar a qualidade da experiência de um usuário, é importante considerar a experiência desejada, que pode mudar dependendo do conteúdo que está sendo assistido e das condições da rede.

Ao longo deste guia, focamos nos usuários que são publicadores de streams ou inscritos em streams, e consideramos as ações e as experiências desejadas por esses usuários.

Os SDKs do IVS permitem que você configure a taxa máxima de bits, a taxa de quadros e a resolução do fluxo. Quando há congestionamento de rede para os publicadores, o SDK se adapta automaticamente e reduz a qualidade do vídeo, diminuindo a taxa de bits, a taxa de quadros e a resolução. No Android e no iOS, é possível selecionar a preferência de degradação quando houver congestionamento. O mesmo comportamento é verdadeiro se você habilitar a codificação em camadas com simulcast ou manter a configuração padrão.

Streaming adaptável: codificação em camadas com a transmissão simultânea


Esse recurso é compatível somente nas seguintes versões do cliente:

- iOS e Android 1.18.0+
- Web 1.12.0+

Ao usar SDKs de transmissão em tempo real do IVS, os publicadores podem codificar várias camadas de vídeo, e os assinantes se adaptam ou alteram automaticamente para a qualidade mais adequada para as suas redes. Nós chamamos isso de codificação em camadas com a transmissão simultânea.

A codificação em camadas com a transmissão simultânea é compatível com Android e iOS e em navegadores de área de trabalho Chrome e Edge (para Windows e macOS). Não oferecemos suporte à codificação em camadas em outros navegadores.

No diagrama abaixo, o host está enviando três qualidades de vídeo (nomeadamente: alta, média e baixa). O IVS encaminha o vídeo da mais alta qualidade para cada espectador com base na largura de banda disponível, fornecendo uma experiência ideal para cada espectador. Se a conexão de rede do Espectador 1 for alterada de boa para ruim, o IVS automaticamente começa a enviar vídeo de qualidade inferior ao Espectador 1 para que ele possa continuar assistindoao stream ininterruptamente (com a melhor qualidade possível).



Camadas, qualidades e taxas de quadros padrão

As qualidades e as camadas padrão fornecidas para usuários de dispositivos móveis e da Web são as seguintes:

Dispositivos móveis (Android e iOS)	Web (Chrome)
Camada alta (ou personalizada): • Taxa de bits máxima: 900.000 bps • Taxa de quadros: 15 fps	Camada alta (ou personalizada): • Taxa de bits máxima: 1.700.000 bps • Taxa de quadros: 30 fps
Camada média: nenhuma (não é necessária, pois a diferença entre as taxas de bits da camada alta e baixa em dispositivos móveis é pequena)	Camada média: • Taxa de bits máxima: 700.000 bps • Taxa de quadros: 20 fps

Dispositivos móveis (Android e iOS)	Web (Chrome)
Camada baixa: • Taxa de bits máxima: 100.000 bps • Taxa de quadros: 15 fps	Camada baixa: • Taxa de bits máxima: 200.000 bps • Taxa de quadros: 15 fps

Resolução de camadas

As resoluções das camadas média e baixa têm a escala reduzida vertical e automaticamente em relação à camada alta, para manter a mesma proporção.

As camadas média e baixa serão excluídas se suas resoluções estiverem muito próximas da camada acima. Por exemplo, se a resolução configurada for 320 x 180, o SDK também não enviará camadas de resolução mais baixa.

A tabela abaixo mostra as resoluções das camadas geradas para diferentes resoluções configuradas. Os valores listados estão na orientação paisagem, mas podem ser aplicados ao contrário para conteúdo em retrato.

Resolução de entrada	Resoluções da camada de saída: móvel	Resoluções da camada de saída: Web
720p (1.280 x 720)	Alto (1.280 x 720) Baixo (320 x 180)	Alto (1.280 x 720) Médio (640 x 360) Baixo (320 x 180)
540p (960 x 540)	Alto (960 x 540) Baixo (320 x 180)	Alto (960 x 540) Baixo (320 x 180)
360p (640 x 360)	Alto (640 x 360) Baixo (360 x 180)	Alto (640 x 360) Baixo (360 x 180)
270p (480 x 270)	Alto (480 x 270)	Alto (480 x 270)

Resolução de entrada	Resoluções da camada de saída: móvel	Resoluções da camada de saída: Web
180p (320 x 180)	Alto (320 x 180)	Alto (320 x 180)

Para as resoluções de entrada personalizadas não mapeadas acima, você pode calculá-las usando a ferramenta a seguir.

Configuração da codificação em camadas com a transmissão simultânea (Publicador)

Para usar a codificação em camadas com transmissão simultânea, você deve ter habilitado o recurso no cliente. Se você habilitá-lo, verá um aumento no uso da largura de banda de upload pelo publicador, provavelmente com menos congelamento de vídeo para os espectadores.

Android

```
// Enable Simulcast
StageVideoConfiguration config = new StageVideoConfiguration();
config.simulcast.setEnabled(true);

ImageLocalStageStream cameraStream = new ImageLocalStageStream(frontCamera, config);

// Other Stage implementation code
```

iOS

```
// Enable Simulcast
let config = IVSLocalStageStreamVideoConfiguration()
config.simulcast.enabled = true

let cameraStream = IVSLocalStageStream(device: camera, configuration: config)

// Other Stage implementation code
```

Web

```
// Enable Simulcast
let cameraStream = new LocalStageStream(cameraDevice, {
   simulcast: { enabled: true }
```

```
})

// Other Stage implementation code
```

Para obter informações detalhadas sobre a configuração de camadas individuais, consulte "Configurar a codificação em camadas (Publicador)" em cada guia do SDK de transmissão: Android, iOS e Web.

Configuração da codificação em camadas com a transmissão simultânea (Assinante)

Para configurar quais camadas são recebidas pelos assinantes, consulte as seções "Codificação em camadas com transmissão simultânea" nos guias do SDK de streaming em tempo real:

- SDK de Transmissão do Android
- SDK de Transmissão do iOS
- SDK de Transmissão para Web

Com a configuração do assinante, é possível definir o `InitialLayerPreference`. Isso determina qual qualidade de vídeo é entregue inicialmente, bem como a `preferredLayerForStream`, que por sua vez determina qual camada é selecionada durante a reprodução do vídeo. Existem eventos e métodos de fluxo para notificar quando as camadas mudam, adaptações ocorrem ou uma seleção de camada é feita.

Configurações de transmissão

Esta seção explora outras configurações que você pode fazer em seus fluxos de vídeo e áudio.

Alterar taxa de bits do fluxo

Para alterar a taxa de bits do fluxo de vídeo, use os exemplos de configuração a seguir.

Android

```
StageVideoConfiguration config = new StageVideoConfiguration();

// Update Max Bitrate to 1.5mbps
config.setMaxBitrate(1500000);
```

```
ImageLocalStageStream cameraStream = new ImageLocalStageStream(frontCamera, config);

// Other Stage implementation code
```

iOS

```
let config = IVSLocalStageStreamVideoConfiguration();

// Update Max Bitrate to 1.5mbps
try! config.setMaxBitrate(1500000);

let cameraStream = IVSLocalStageStream(device: camera, configuration: config);

// Other Stage implementation code
```

Web

```
let cameraStream = new LocalStageStream(camera.getVideoTracks()[0], {
   // Update Max Bitrate to 1.5mbps or 1500kbps
   maxBitrate: 1500
})

// Other Stage implementation code
```

Alterar da taxa de quadros do fluxo de vídeo

Para alterar a taxa de quadros do fluxo de vídeo, use os exemplos de configuração a seguir.

Android

```
StageVideoConfiguration config = new StageVideoConfiguration();

// Update target framerate to 10fps
config.targetFramerate(10);

ImageLocalStageStream cameraStream = new ImageLocalStageStream(frontCamera, config);

// Other Stage implementation code
```

iOS

```
let config = IVSLocalStageStreamVideoConfiguration();
```

```
// Update target framerate to 10fps
try! config.targetFramerate(10);

let cameraStream = IVSLocalStageStream(device: camera, configuration: config);

// Other Stage implementation code
```

Web

```
// Note: On web it is also recommended to configure the framerate of your device from
 userMedia
const camera = await navigator.mediaDevices.getUserMedia({
   video: {
      frameRate: {
         ideal: 10,
         max: 10,
      },
   },
});

let cameraStream = new LocalStageStream(camera.getVideoTracks()[0], {
   // Update Max Framerate to 10fps
   maxFramerate: 10
})
// Other Stage implementation code
```

Otimização da taxa de bits de áudio e compatibilidade com estéreo

Para alterar a taxa de bits e as configurações do estéreo, use os exemplos de configuração a seguir.

Web

```
// Note: Disable autoGainControl, echoCancellation, and noiseSuppression when enabling
 stereo.
const camera = await navigator.mediaDevices.getUserMedia({
   audio: {
      autoGainControl: false,
      echoCancellation: false,
      noiseSuppression: false
   },
});
```

```
let audioStream = new LocalStageStream(camera.getAudioTracks()[0], {
   // Optional: Update Max Audio Bitrate to 96Kbps. Default is 64Kbps
   maxAudioBitrateKbps: 96,

   // Signal stereo support. Note requires dual channel input source.
   stereo: true
})

// Other Stage implementation code
```

Android

```
StageAudioConfiguration config = new StageAudioConfiguration();

// Update Max Bitrate to 96Kbps. Default is 64Kbps.
config.setMaxBitrate(96000);

AudioLocalStageStream microphoneStream = new AudioLocalStageStream(microphone, config);

// Other Stage implementation code
```

iOS

```
let config = IVSLocalStageStreamConfiguration();

// Update Max Bitrate to 96Kbps. Default is 64Kbps.
try! config.audio.setMaxBitrate(96000);

let microphoneStream = IVSLocalStageStream(device: microphone, config: config);

// Other Stage implementation code
```

Alteração do MinDelay do buffer de instabilidade do assinante

Para alterar o atraso mínimo do buffer de instabilidade para um participante que está se inscrevendo, uma `subscribeConfiguration` personalizada pode ser usada. O buffer de instabilidade determina quantos pacotes são armazenados antes do início da reprodução. O atraso mínimo representa a meta para a quantidade mínima de dados que devem ser armazenados. Alterar o atraso mínimo pode ajudar a reprodução a ser mais resiliente ao enfrentar problemas de perda de pacotes e conexão.

A desvantagem de aumentar o tamanho do buffer de instabilidade é que ele também aumentará o atraso antes do início da reprodução. Aumentar o atraso mínimo fornece mais resiliência, mas ao custo de impactar o tempo de gravação do vídeo. Observe que aumentar o atraso mínimo durante a reprodução tem um efeito semelhante: a reprodução será pausada brevemente para permitir que o buffer de instabilidade seja preenchido.

Se for necessária mais resiliência, recomendamos começar com uma predefinição de atraso mínimo de `MEDIUM` e definir a configuração de assinatura antes do início da reprodução.

Observe que o atraso mínimo será aplicado somente se o participante for assinante. Se o próprio participante estiver publicando, o atraso mínimo não será aplicado. Isso é feito para garantir que vários publicadores possam se comunicar sem um atraso adicional.

Os exemplos abaixo usam uma predefinição de atraso mínimo de `MEDIUM`. Consulte a documentação de referência do SDK para ver todos os possíveis valores.

Web

```
const strategy = {
   subscribeConfiguration: (participant) => {
      return {
         jitterBuffer: {
            minDelay: JitterBufferMinDelay.MEDIUM
         }
      }

   // ... other strategy functions
}
```

Android

```
@Override
public SubscribeConfiguration subscribeConfigrationForParticipant(@NonNull Stage stage,
 @NonNull ParticipantInfo participantInfo) {
    SubscribeConfiguration config = new SubscribeConfiguration();


 config.jitterBuffer.setMinDelay(JitterBufferConfiguration.JitterBufferDelay.MEDIUM());

    return config;
}
```

iOS

```
func stage(_ stage: IVSStage, subscribeConfigurationForParticipant participant:
 IVSParticipantInfo) -> IVSSubscribeConfiguration {
    let config = IVSSubscribeConfiguration()
    try! config.jitterBuffer.setMinDelay(.medium())
    return config
}
```

Como reduzir o tempo até o vídeo ao alternar entre estágios

Os aplicativos podem deixar que os usuários naveguem por um feed de transmissões ao vivo. Um usuário ingressa em um estágio, passa para outra transmissão, sai do estágio atual e entra rapidamente no próximo. Criar uma nova conexão para cada transição de estágio requer o estabelecimento de uma nova conexão de rede, o que pode causar aumento no tempo até que o vídeo esteja disponível.

Use `RealTimeConnection` para manter uma conexão de rede aberta enquanto o usuário navega pelas transmissões. Crie a conexão uma vez, opcionalmente conecte-a antes do ingresso no primeiro estágio e reutilize-a em todos os estágios. Cada estágio ainda usa seu próprio token de participante e mantém seus próprios participantes, transmissões e ciclo de vida.

Crie e retenha o `RealTimeConnection` durante a sessão de navegação em um objeto que sobrevive a um estágio individual, como coordenador de aplicativo, controlador de navegação ou modelo de visualização. Não o crie e desconecte para cada transição entre estágios.

Android

O exemplo a seguir adiciona o ciclo de vida de `RealTimeConnection` ao MainViewModel usado na amostra do Android. O modelo de visualização faz a implementação de Stage.Strategy e StageRenderer.

```
private var realTimeConnection: RealTimeConnection? = null
private var stage: Stage? = null

private fun setupConnection(connectionToken: String) {
    try {
        val connection = RealTimeConnection(getApplication(), connectionToken)

        // Establish the shared transport before the first Stage join.
        connection.connect()
```

```
        realTimeConnection = connection
    } catch (error: BroadcastException) {
        Log.e("BasicRealTime", "Unable to create the RealTimeConnection", error)
    }
}

private fun joinStage(participantToken: String) {
    val realTimeConnection = realTimeConnection ?: return

    try {
        stage?.leave()
        stage?.release()

        val stage = Stage(
            getApplication(),
            participantToken,
            realTimeConnection,
            this
        )
        stage.addRenderer(this)
        stage.join()

        this.stage = stage
    } catch (error: BroadcastException) {
        Log.e("BasicRealTime", "Unable to join the Stage", error)
    }
}

override fun onCleared() {
    stage?.leave()
    stage?.release()
    stage = null

    realTimeConnection?.disconnect()
    realTimeConnection?.release()
    realTimeConnection = null

    super.onCleared()
}
```

Chamar `connect()` é opcional. Se a conexão não estiver aberta quando você participar de um estágio, o SDK a abrirá automaticamente. Chame `connect()` antes da próxima participação de

estágio para estabelecer a conexão com antecedência e reduzir o tempo até o vídeo. Embora o exemplo se conecte apenas a um estágio por vez, o `RealTimeConnection` pode ser conectado a vários estágios simultaneamente.

Chame `release()` quando o aplicativo não precisar mais do `RealTimeConnection`. Depois de liberado, ele não poderá ser reutilizado.

iOS

O exemplo a seguir pressupõe que o aplicativo obtém um token de conexão quando o usuário inicia o fluxo de vários estágios e obtém um token de participante para cada estágio em que o usuário participa.

```
private var realTimeConnection: IVSRealTimeConnection?
private var stage: IVSStage?

private func setupConnection(connectionToken: String) throws {
    let connection = try IVSRealTimeConnection(token: connectionToken)

    // Establish the shared transport before the first Stage join.
    try connection.connect()

    realTimeConnection = connection
}

private func joinStage(participantToken: String) throws {
    guard let realTimeConnection else {
        return
    }

    stage?.leave()

    let stage = try IVSStage(
        token: participantToken,
        on: realTimeConnection,
        strategy: self
    )
    stage.addRenderer(self)
    try stage.join()

    self.stage = stage
}
```

```
private func endStageTransitionFlow() {
    stage?.leave()
    stage = nil

    realTimeConnection?.disconnect()
    realTimeConnection = nil
}
```

Chamar `connect()` é opcional. Se a conexão não estiver aberta quando você participar de um estágio, o SDK a abrirá automaticamente. Chame `connect()` antes da próxima participação de estágio para estabelecer a conexão com antecedência e reduzir o tempo até o vídeo. Embora o exemplo se conecte apenas a um estágio por vez, um `IVSRealTimeConnection` pode ser conectado a vários estágios ao mesmo tempo.

Mantenha uma referência robusta para `IVSRealTimeConnection` enquanto os estágios o utilizam. Chamar `disconnect()` faz com que qualquer estágio que use a conexão seja fechado.

Otimizações sugeridas

Cenário	Recomendações
Fluxos com texto ou conteúdo em movimento lento, como apresentações ou slides	Use codificação em camadas com transmissão simultânea ou configure fluxos com menor taxa de quadros.
Transmissões com ação ou muito movimento	Use codificação em camadas com transmissão simultânea.
Transmissões com conversa ou pouco movimento	Use a codificação em camadas com transmissão simultânea ou escolha somente áudio (consulte “Inscrição em participantes” nos guias do SDK de Transmissão em tempo real: Web, Android e iOS).
Usuários fazendo streaming com dados limitados	Use codificação em camadas com transmissão simultânea ou, se quiser menor uso de dados para todos, configure uma taxa de quadros mais baixa e diminua a taxa de bits manualmente.

Cenário	Recomendações
Os usuários navegam em um feed de transmissões ao vivo e passam rapidamente de um estágio o outro.	Reutilize `RealTimeConnection` para a sessão de navegação. Chame `connect()` antes da primeira participação de estágio para estabelecer a conexão com antecedência.

Requisitos de rede | Streaming em tempo real

O streaming em tempo real do Amazon IVS usa os protocolos WebRTC e WebSocket para a transmissão de mídia e dados. Para garantir uma experiência sem problemas, os destinos e portas listados abaixo devem estar acessíveis. Qualquer restrição ao tráfego de entrada ou de saída para esses destinos pode prejudicar a funcionalidade de streaming em tempo real do IVS.

Você pode usar a ferramenta de teste de rede para garantir que a rede esteja configurada corretamente e que o tráfego de entrada e de saída dos destinos e das portas necessários não esteja sendo bloqueado.

Comum

Destino	Portas
*.live-video.net	TCP:443

Mídia

Por padrão, o streaming em tempo real do IVS usa o UDP na transmissão de mídia para garantir streaming de baixa latência e alta performance. Se o UDP for bloqueado para participantes que assinam mídia, o TCP será usado como fallback. Não há suporte ao fallback de TCP para publicação. Portanto, se o tráfego UDP for completamente bloqueado, a publicação falhará.

Destino	Portas
Todas as sub-redes listadas no serviço `IVS_REALTIME` em ip-ranges.json devem estar acessíveis, independentemente de sua `region` ou da região da AWS escolhida por você. Os participantes podem ser conectados automaticamente a qualquer sub-rede. Consulte Solução global, controle regional para obter detalhes.	UDP:3478 UDP 443 TCP:3478 (Fallback) TCP:443

Custos do IVS | Streaming em tempo real

Consulte a Página de preços do IVS para obter mais detalhes sobre os custos do IVS.

- Assinatura e publicação dos palcos: a assinatura e a publicação consomem recursos, e você incorrerá em uma taxa por hora pelo tempo em que estiver conectado ao palco.
- Gravação: a gravação individual de participante não incorre em cobranças adicionais do Amazon IVS, enquanto a gravação composta incorre em cobranças pela taxa por hora do vídeo codificado. Ambas as opções de gravação incorrem em custos padrão de armazenamento e solicitação do S3. As miniaturas não incorrem em cobranças adicionais do IVS.
- Replicação de participantes: as réplicas de participantes são cobradas da mesma forma que os participantes regulares.

  Por exemplo, suponha que você tenha dois palcos, o Palco A com o Participante A e o Palco B com o Participante B. Você é cobrado por dois participantes.

  Se o Participante A for replicado para o Palco B, agora você terá três participantes conectados (Participante A, Participante B e a réplica do Participante A). Durante a replicação, será realizada uma cobrança por três participantes.

Mais informações estão disponíveis na página de preços do IVS.

Tags de alocação de custos

Você pode atribuir tags aos seus recursos do Amazon IVS (como estágios) e usá-las como tags de alocação de custos para organizar e rastrear os custos de streaming em tempo real do Amazon IVS. Uma tag é um par de chave-valor definido por você, por exemplo, por aplicação, ambiente, equipe ou evento. Depois de ativar as tags de alocação de custos, a AWS as inclui em seu relatório de alocação de custos para que você possa categorizar e acompanhar seus gastos da AWS em um nível mais preciso de detalhes.

Para usar as tags de alocação de custos com o Amazon IVS:

1. Marque com tag os recursos do Amazon IVS. Você pode adicionar tags ao criar um recurso ou adicioná-las mais tarde, usando o console do Amazon IVS, a CLI da AWS ou a API do Amazon IVS. Para restrições de tags e requisitos de nomenclatura, consulte Melhores práticas e estratégias em Marcação de recursos e Editor de tags da AWS. Para as operações de marcação

do Amazon IVS (como `TagResource`), consulte a Referência de API do streaming em tempo real do Amazon IVS.

2. Ative suas tags como tags de alocação de custos no console de gerenciamento de faturamento e custos da AWS. Somente as tags que você ativou são exibidas nos seus relatórios de faturamento. Consulte Como ativar tags de alocação de custos definidas pelo usuário. Depois de aplicar tags aos recursos, pode levar até 24 horas para que as chaves de tag sejam exibidas na página de tags de alocação de custos e até mais 24 horas para que sejam ativadas.
3. Visualize seus custos por tag usando o AWS Cost Explorer, os relatórios de custos e uso da AWS ou seu relatório mensal de alocação de custos.

Para obter mais informações, consulte Organizar e rastrear custos usando as marcações de alocação de custos da AWS no Guia do usuário da AWS.

Recursos e suporte do IVS | Streaming em tempo real

Este documento lista recursos para oferecer suporte ao uso do Streaming em tempo real do Amazon IVS.

Demonstrações e outros recursos

https://ivs.rocks/ é um site dedicado para navegar pelo conteúdo publicado (demonstrações, amostras de código, publicações de blog), calcular o custo e experimentar o IVS com demonstrações ao vivo. Para obter demonstrações e exemplos de código, consulte https://ivs.rocks/examples.

A página do Amazon IVS no site da DEV Community tem uma variedade de demonstrações e postagens de blog. Por exemplo, Getting Started with Amazon Interactive Video Service é uma série de artigos sobre o uso do IVS, para iniciantes. Os artigos fornecem orientações passo a passo das APIs do IVS com demonstrações interativas incorporadas nas postagens. Todas as demonstrações podem ser executadas diretamente nas próprias postagens por meio de um CodePen incorporado.

O site de Blogs da AWS tem muitas postagens do IVS sobre diversos tópicos. Filtre por IVS ao selecionar Produto ou solução > Serviços de mídia > Amazon Interactive Video Service no lado direito da página.

No GitHub, a demonstração do streaming em tempo real do IVS para iOS e Android apresenta aos desenvolvedores como usar o IVS para desenvolver uma aplicação atrativa de conteúdo social em tempo real gerado pelo usuário.



Esta aplicação apresenta um feed deslizável de streams em tempo real geradas pelo usuário. Os usuários podem criar streams de vídeo e salas somente de áudio. Os convidados do stream de vídeo podem ingressar no modo de convidado ou versus (VS). As instruções sobre como implantar o backend necessário e desenvolver a aplicação estão disponíveis nos seguintes repositórios do GitHub:

- iOS: https://github.com/aws-samples/amazon-ivs-real-time-for-ios-demo/
- Android: https://github.com/aws-samples/amazon-ivs-real-time-for-android-demo/
- Backend: https://github.com/aws-samples/amazon-ivs-real-time-serverless-demo/

Suporte

O AWS Support Center disponibiliza uma variedade de planos que fornecem acesso a ferramentas e experiência para oferecer suporte às suas soluções da AWS. Todos os planos de suporte oferecem acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana ao atendimento ao cliente. Para obter suporte técnico e mais recursos para planejar, implantar e aprimorar seu ambiente da AWS, selecione o plano de suporte que melhor se alinhe ao seu caso de uso da AWS.

O AWS Premium Support é um canal de suporte de resposta rápida com atendimento individual cujo objetivo é ajudar você a desenvolver e executar aplicações na AWS.

O AWS re:Post é um site de perguntas e respostas baseado na comunidade para desenvolvedores discutirem questões técnicas relacionadas ao Amazon IVS.

Entrar em contato com a AWS contém links para consultas não técnicas sobre a conta ou o faturamento. Para dúvidas técnicas, use os fóruns de discussão ou links de suporte acima.

Glossário do IVS

Consulte também o Glossary da AWS. Na tabela abaixo, LL significa streaming de baixa latência do IVS; RT, streaming em tempo real do IVS.

Prazo	Descrição	LL	RT	Bate-papo
AAC	Codificação de áudio avançado. O AAC é um padrão de codificação de áudio para compressão de áudio digital com perdas. Projetado para ser o sucessor do formato MP3, o AAC geralmente alcança uma qualidade de som superior ao MP3 com a mesma taxa de bits. O AAC foi padronizado pela ISO e pela IEC como parte das especificações MPEG-2 e MPEG-4.	✓	✓	
Streaming com taxa de bits adaptável	O streaming com taxa de bits adaptável (ABR) permite que o reprodutor do IVS mude para uma taxa de bits mais baixa quando a qualidade da conexão piora e volte para uma taxa de bits mais alta quando a qualidade da conexão melhora.	✓		
Streaming adaptável	Consulte Codificação em camadas com a transmissão simultânea.		✓	
Usuário administrativo	Um usuário da AWS com acesso administrativo aos recursos e serviços disponíveis em uma conta da AWS. Consulte Terminologia no Guia do usuário da configuração da AWS.	✓	✓	✓
ARN	Nome do recurso da Amazon, um identificador exclusivo de um recurso da AWS. Os formatos específicos do ARN dependem do tipo do recurso. Para conhecer os formatos de ARN usados pelos recursos do IVS, consulte a Referência de autorização do serviço.	✓	✓	✓

Prazo	Descrição	LL	RT	Bate-papo
Taxa de proporção	Descreve a proporção entre a largura e a altura do quadro. Por exemplo, 16:9 é a proporção que corresponde à resolução Full HD ou 1080p.	✓	✓	
Modo de áudio	Uma configuração de áudio predefinida ou personalizada otimizada para diferentes tipos de usuários de dispositivos móveis e o equipamento que eles usam. Consulte SDK de Transmissão do IVS: modos de áudio móvel (streaming em tempo real).		✓	
AVC, H.264, MPEG-4 Parte 10	Codificação de vídeo avançado, também conhecida como H.264 ou MPEG-4 Parte 10, um padrão de compressão para vídeo digital com perdas.	✓	✓	
Substituição de plano de fundo	Um tipo de filtro de câmera que permite que criadores de fluxo ao vivo alterem seus planos de plano de fundo. Consulte Substituição de plano de fundo em SDK de Transmissão do IVS: filtros de câmera de terceiros (streaming em tempo real).		✓	
Taxa de bits	Uma métrica de streaming para o número de bits transmitidos ou recebidos por segundo.	✓	✓	
Transmissão, transmissores	São outros termos para fluxo, streamer.	✓		

Prazo	Descrição	LL	RT	Bate-papo
Armazenamento em buffer	Uma condição que ocorre quando o dispositivo de reprodução não consegue baixar o conteúdo antes que ele deva ser reproduzido. O armazenamento em buffer pode se manifestar de várias maneiras: o conteúdo pode parar e começar aleatoria mente (também conhecido como engasgo), o conteúdo pode parar por longos períodos (também conhecido como congelamento) ou o reprodutor do IVS pode pausar a reprodução.	✓	✓	
Lista de reproduçã o de intervalo de bytes	Uma lista de reprodução mais granular do que a lista de reprodução HLS padrão. A lista de reprodução HLS padrão é composta de arquivos de mídia de dez segundos. Com uma lista de reprodução de intervalo de bytes, a duração do segmento é a mesma do intervalo de quadros-c have configurado para o fluxo. A lista de reprodução com intervalo de bytes está disponível somente para as transmissões que foram gravadas automaticamente em um bucket do S3. Ela é criada além da lista de reprodução HLS. Consulte Listas de reprodução de intervalo de bytes em Gravação automática no Amazon S3 (streaming de baixa latência).	✓		

Prazo	Descrição	LL	RT	Bate-papo
CBR	Taxa de bits constante, um método de controle de taxa para codificadores que mantém uma taxa de bits consistente durante toda a reprodução de um vídeo, independentemente do que esteja acontecendo durante a transmissão. As pausas na ação podem ser preenchidas para atingir a taxa de bits desejada e os picos podem ser quantizados pelo ajuste da qualidade da codificação para corresponder à taxa de bits desejada. É altamente recomendável usar CBR em vez de VBR.	✓	✓	
CDN	Rede de entrega de conteúdo ou Rede de distribuição de conteúdo, uma solução distribuída geograficamente que otimiza a entrega de conteúdo, como streaming de vídeo, ao aproximá-lo de onde os usuários estão localizados.	✓		
Canal	Um recurso do IVS que armazena a configuração para streaming, incluindo um servidor de ingestão, uma chave de fluxo, um URL de reprodução e opções de gravação. Os streamers usam a chave de stream associada a um canal para iniciar uma transmissão. Todas as métricas e eventos gerados durante uma transmissão são associados a um recurso de canal.	✓		
Tipo de canal	Determina a resolução e a taxa de quadros permitidas para o canal. Consulte Channel Types em IVS Low-Latency Streaming API Reference.	✓		
Registro em log de chat	Uma opção avançada que pode ser habilitada pela associação de uma configuração de registro em log com uma sala de chat.			✓

Prazo	Descrição	LL	RT	Bate-papo
Sala de chat	Um recurso do IVS que armazena a configuração de uma sessão de conversa, incluindo recursos opcionais, como Processador de análise de mensagens e Registro em log de chat. Consulte Step 2: Create a Chat Room em Getting Started with IVS Chat.			✓
Composição do cliente	Usa um dispositivo host para mixar fluxos de áudio e vídeo dos participantes do palco e depois os envia como um fluxo composto para um canal do IVS. Isso permite mais controle sobre o aspecto da composição à custa de uma maior utilização dos recursos do cliente e de um risco maior de que um problema em um palco ou em um host afete os espectadores. Consulte também composição do servidor.	✓	✓	
CloudFront	Um serviço de CDN fornecido pela Amazon.	✓		
CloudTrail	Um serviço da AWS para coletar, monitorar, analisar e reter eventos e atividades da conta da AWS e de fontes externas. Consulte Registro de chamadas de API do IVS com o AWS CloudTrail.	✓	✓	✓
CloudWatch	Um serviço da AWS para monitorar aplicações, responder a alterações de mudanças de performance, otimizar o uso de recursos e fornecer insights sobre integridade operacional. Você pode usar o CloudWatch para monitorar métricas do IVS; consulte Monitoramento do streaming em tempo real do IVS e Monitoramento do streaming de baixa latência do IVS.	✓	✓	✓

Prazo	Descrição	LL	RT	Bate-papo
Composição	O processo de combinar fluxos de áudio e vídeo de várias fontes em um único fluxo.	✓	✓	
Pipeline de composição	Uma sequência de etapas de processamento necessárias para combinar vários fluxos e codificar o fluxo resultante.	✓	✓	
Compactação	Codificação de informações usando menos bits do que a representação original. Qualquer compactação específica pode ser sem perdas ou com perdas. A compactação sem perdas reduz os bits ao identificar e eliminar a redundância estatística. Nenhuma informação é perdida na compactação sem perdas. A compactação com perdas reduz os bits ao remover informações desnecessárias ou menos importantes.	✓	✓	
Ambiente de gerenciamento	Armazena informações sobre os recursos do IVS, como canais, palcos ou salas de chat, e fornece interfaces para criar e gerenciar esses recursos. É regional (baseado nas regiões da AWS).	✓	✓	✓
CORS	O compartilhamento de recursos de origem cruzada é um recurso da AWS que permite que as aplicações Web clientes carregadas em um domínio interajam com recursos, como buckets do S3, em outro domínio. O acesso pode ser configurado com base em cabeçalhos, métodos HTTP e domínios de origem. Consulte Usar o compartilhamento de recursos de origem cruzada (CORS): Amazon Simple Storage Service no Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service.	✓		

Prazo	Descrição	LL	RT	Bate-papo
Fonte de áudio personalizada	Uma interface fornecida pelo SDK de Transmissão do IVS que permite que uma aplicação forneça sua própria entrada de áudio, em vez de ficar limitada ao microfone embutido do dispositivo.		✓	
Fonte de imagem personalizada	Uma interface fornecida pelo SDK de Transmissão do IVS que permite que uma aplicação forneça sua própria entrada de imagem em vez de ficar limitada a câmeras predefinidas.	✓	✓	
Ordem de participantes personalizada	Permite o posicionamento dos participantes do palco nos layouts de grade e PiP com base em valores de atributos personalizados nos tokens dos participantes.		✓	
Plano de dados	A infraestrutura que transporta os dados da ingestão para a saída. Ele opera com base na configuração gerenciada no ambiente de gerenciamento e não está restrito a uma região da AWS.	✓	✓	✓
Codificador, codificação	O processo de conversão de conteúdo de vídeo e áudio em formato digital, adequado para streaming. A codificação pode ser baseada em hardware ou software.	✓	✓	
E-RTMP	Protocolo RTMP aprimorado. O IVS suporta os atributos do E-RTMP necessários para vídeo de várias faixas.	✓		

Prazo	Descrição	LL	RT	Bate-papo
Event	Uma notificação automática publicada pelo IVS para o serviço de monitoramento do AmazonEventBridge. Um evento representa uma alteração no estado ou na integridade de um recurso de streaming, como um palco ou um pipeline de composição. Consulte Uso do Amazon EventBridge com o streaming de baixa latência do IVS e Uso do Amazon EventBridge com o streaming em tempo real do IVS.	✓	✓	✓
FFmpeg	Um projeto de software gratuito e de código aberto que consiste em um conjunto de bibliotecas e programas para o tratamento de arquivos e fluxos de vídeo e áudio. O FFmpeg fornece uma solução entre plataformas para gravar, converter e transmitir áudio e vídeo.	✓		
Fluxo fragmentado	Criado quando uma transmissão se desconecta e depois se reconecta no intervalo especificado na configuração de gravação do canal. Os vários fluxos resultantes são considerados uma única transmissão e são mesclados em um único fluxo gravado. Consulte Mesclar streams fragmentados em Gravação automática no Amazon S3 (streaming de baixa latência).	✓		
Taxa de quadros	Uma métrica de streaming para o número de quadros de vídeo transmitidos ou recebidos por segundo.	✓	✓	
HLS	HTTP Live Streaming (HLS), um protocolo de comunicações de streaming com taxa de bits adaptável baseado em HTTP usado para entregar fluxos do IVS aos espectadores.	✓		

Prazo	Descrição	LL	RT	Bate-papo
Lista de reprodução HLS	Uma lista dos segmentos de mídia que compõem um fluxo. As listas de reprodução HLS padrão são compostas de arquivos de mídia de dez segundos. O HLS também é compatível com listas de reprodução de intervalo de bytes mais granulares.	✓		
Host	Um usuário em tempo real que cria um palco.		✓	
IAM	Identity and Access Management, um serviço da AWS que permite que os usuários gerenciem com segurança identidades e acesso aos serviços e recursos da AWS, incluindo o IVS.	✓	✓	✓
Ingestão	Processo do IVS para receber fluxos de vídeo de um host ou transmissor para processamento ou entrega para visualizadores ou outros participantes.	✓	✓	
Servidor de ingestão	Recebe fluxos de vídeo e os envia para um sistema de transcodificação, em que os fluxos são submetidos a transmux ou são transcodificados para HLS para entrega aos visualizadores. Os servidores de ingestão são componentes específicos do IVS que recebem fluxos para canais, junto com um protocolo de ingestão (RTMP, RTMPS). Consulte as informações sobre como criar um canal em Conceitos básicos do streaming de baixa latência do IVS.	✓		

Prazo	Descrição	LL	RT	Bate-papo
Vídeo entrelaçado	Transmite e exibe somente linhas pares ou ímpares de quadros subsequentes para criar uma duplicação percebida da taxa de quadros sem consumir largura de banda adicional. Não recomendamos o uso de vídeo entrelaçado devido a preocupações com a qualidade do vídeo.	✓	✓	
JSON	JavaScript Object Notation é um formato de arquivo de padrão aberto que usa texto legível por humanos para transmitir objetos de dados que constituam pares atributo-valor e tipos de dados de matriz ou outro valor que possa ser serializado.	✓	✓	✓
Quadro-chave, quadro delta, intervalo de quadros-chave	O quadro-chave (também conhecido como intracodificado ou i-frame) é um quadro completo da imagem em um vídeo. Os quadros subsequentes, os quadros delta (também chamados de quadros previstos ou p-frame), contêm apenas informações que foram alteradas. Os quadros-chave aparecerão várias vezes em um fluxo, dependendo do intervalo do quadro-chave definido no codificador.	✓	✓	
Lambda	Um serviço da AWS para executar código (denominado funções do Lambda) sem provisionar qualquer infraestrutura de servidor. As funções do Lambda podem ser executadas em resposta a eventos e solicitações de invocação ou com base em um cronograma. Por exemplo, o Chat do IVS usa funções do Lambda para permitir a revisão de mensagens em uma sala de chat.	✓	✓	✓

Prazo	Descrição	LL	RT	Bate-papo
Latência, latência de vidro para vidro	É um atraso na transferência de dados. O IVS define os intervalos de latência como: • Baixa latência: menos de três segundos • Latência em tempo real: menos de 300 ms A latência de vidro para vidro refere-se ao atraso que ocorre entre o momento em que uma câmera captura um streaming ao vivo e esse streaming chega à tela de um visualizador.	✓	✓	
Codificação em camadas com transmissão simultânea	Permite a codificação e publicação simultâneas de vários fluxos de vídeo com diferentes níveis de qualidade. Consulte Streaming adaptável: codificação em camadas com a transmissão simultânea em Otimizações de streaming em tempo real.		✓	
Manipulador de revisão de mensagem	Permite que os clientes do Chat do IVS analisem e filtrem automaticamente as mensagens de chat do usuário antes que elas sejam enviadas para a sala de chat. Ele é habilitado pela associação de uma função do Lambda com uma sala de chat. Consulte Creating a Lambda Function em Chat Message Review Handler.			✓

Prazo	Descrição	LL	RT	Bate-papo
Mesclador	Um recurso dos SDKs de Transmissão Móvel do IVS que usa várias fontes de áudio e vídeo e gera uma única saída. Ele oferece suporte ao gerenciamento de vídeo na tela e a elementos de áudio que representam fontes, como câmeras, microfones, capturas de tela e áudio e vídeo gerados pela aplicação. A saída pode então ser transmitida para o IVS. Consulte Configuração de uma sessão de transmissão para mixagem no SDK de Transmissão do IVS: Guia de mixagem (streaming de baixa latência).	✓		
Streaming de vários hosts	Combina fluxos de vários hosts em um único fluxo. Isso pode ser feito usando a composição do cliente ou do servidor. O streaming de vários hosts permite diversos cenários, como convidar visualizadores para um palco para perguntas e respostas, competições entre hosts, chat por vídeo e hosts conversando entre si na frente de um grande público.		✓	
Vídeo de várias faixas	Permite que ferramentas de software de transmissão codifiquem e transmitam múltiplas qualidades de vídeo diretamente de um computador com GPU. Consulte o Vídeo de várias faixas do Amazon IVS.	✓		
Lista de reprodução multivariante	Um índice de todos os fluxos variantes disponíveis para uma transmissão.	✓		
OAC	Controle de acesso de origem, um mecanismo para restringir o acesso a um bucket do S3 para que conteúdo, como um fluxo gravado, possa ser disponibilizado somente por meio da CDN do CloudFront.	✓		

Prazo	Descrição	LL	RT	Bate-papo
OBS	Open Broadcaster Software, software gratuito e de código aberto para gravação de vídeo e streaming ao vivo. O OBS oferece uma alternativa (ao SDK de Transmissão do IVS) para editoração eletrônica. Streamers mais sofisticados familiarizados com o OBS podem preferi-lo por seus recursos avançados de produção, como transições de cena, mixagem de áudio e gráficos de sobreposição.	✓	✓	
Participante	Um usuário em tempo real conectado a um palco como publicador ou assinante.		✓	
Ordem dos participantes	A ordem na qual dos participantes do palco são posicionados nos layouts de grade e PiP.		✓	
Token de participante	Autentica o participante de um evento em tempo real quando ele entra em um palco. Um token de participante também controla se um participante pode enviar vídeo para o palco.		✓	
Token de reprodução, par de chaves de reprodução	Um mecanismo de autorização que permite que os clientes restrinjam a reprodução de vídeo em canais privados. Os tokens de reprodução são gerados em um par de chaves de reprodução. Um par de chaves de reprodução é o par de chaves públicas e privadas usado para assinar e validar o token de autorização do visualizador para reprodução. Consulte Criar ou importar uma chave de reprodução do IVS em Configuração de canais privados do IVS e consulte as operações do par de chaves de reprodução na Referência de API do streaming de baixa latência do IVS..	✓		

Prazo	Descrição	LL	RT	Bate-papo
URL de reprodução	Identifica o endereço que um visualizador usa para iniciar a reprodução de um canal específico. E esse endereço pode ser usado em todo o mundo. O IVS automaticamente seleciona a melhor localizaç ão na rede de entrega de conteúdo global do IVS para entregar o vídeo a cada visualizador. Consulte as informações sobre como criar um canal em Conceitos básicos do streaming de baixa latência do IVS.	✓		
Canal privado	Permite que os clientes restrinjam o acesso aos fluxos usando um mecanismo de autorização baseado em tokens de reprodução. Consulte Workflow for IVS Private Channels em Workflow for IVS Private Channels.	✓		
Ingestão privada	Permite uma conexão privada segura entre seu Amazon VPC e IVS usando endpoints da VPC de interface desenvolvidos pelo AWS PrivateLink. Consulte Ingestão privada do IVS.	✓		
Vídeo progressivo	Transmite e exibe todas as linhas de cada quadro em sequência. Recomendamos o uso de vídeo progressivo em todas as etapas de uma transmiss ão.	✓	✓	
Publicador	O participante de um evento em tempo real que publica vídeo ou áudio para um palco. Consulte O que é o Streaming em tempo real do IVS?.		✓	

Prazo	Descrição	LL	RT	Bate-papo
Cotas	Número máximo de recursos ou operações de serviço do IVS para sua conta da AWS. Ou seja, esses limites são para cada conta da AWS, salvo indicação em contrário. Todas as cotas são aplicadas por região. Consulte Amazon Interactive Video Service endpoints and quotas no Guia de referência geral da AWS.	✓	✓	✓
Regiões	Permitem acesso aos serviços da AWS que residam fisicamente em uma área geográfica específica. As regiões fornecem tolerância a falhas, estabilidade e resiliência e também podem reduzir a latência. Com as regiões, você pode criar recursos redundantes que permanecem disponíveis e não afetados por uma interrupção regional. A maioria das solicitações de serviços da AWS está associada a uma região geográfica específica. Os recursos que você cria em uma região não existe em qualquer outra região, a menos que você use explicitamente um recurso de replicação oferecido por um serviço da AWS. Por exemplo, o Amazon S3 oferece suporte à replicação entre regiões. Alguns serviços, como o IAM, não têm recursos entre regiões.	✓	✓	✓
Resolução	Descreve o número de pixels em um único quadro de vídeo, por exemplo, Full HD ou 1080p define um quadro com 1920x1080 pixels.	✓	✓	
Usuário raiz	O proprietário de uma conta da AWS. O usuário raiz tem acesso completo a todos os serviços e recursos da AWS na conta da AWS.	✓	✓	✓

Prazo	Descrição	LL	RT	Bate-papo
RTMP, RTMPS	O Real-Time Messaging Protocol é um padrão do setor para transmissão de vídeo em uma rede. O RTMPS é a versão segura do RTMP, sendo executado por uma conexão Transport Layer Security (TLS/SSL).	✓	✓	
Bucket do S3	Uma coleção de objetos armazenados no Amazon S3. Muitas políticas, incluindo acesso e replicação, são definidas no bucket e se aplicam a todos os objetos no bucket. Por exemplo, uma transmissão do IVS é armazenada como vários objetos em um bucket do S3.	✓		
SDK	Kit de desenvolvimento de software, uma coleção de bibliotecas para desenvolvedores que criam aplicações com o IVS. O SDK do player do IVS é para reprodução de transmissões do IVS. Ele aproveita a arquitetura do IVS e é otimizado para reprodução do IVS de baixa latência. Existem SDKs do player do IVS para web, Android e iOS. O SDK de transmissão do IVS destina-se a desenvolvedores que estão criando aplicações com o IVS. Esse SDK aproveita a arquitetura do IVS e é continuamente aprimorado, junto com o IVS. Como um SDK de transmissão nativo, ele foi projetado para minimizar o impacto na performance em suas aplicações e nos dispositivos com os quais seus usuários acessam suas aplicações. Existem SDKs de transmissão do IVS para web, Android e iOS, para streaming de baixa latência e em tempo real.	✓	✓	✓

Prazo	Descrição	LL	RT	Bate-papo
Segmentação de selfies	Permite substituir o plano de fundo em uma transmissão ao vivo, usando uma solução específica do cliente que aceita uma imagem da câmera como entrada e retorna uma máscara que fornece uma pontuação de confiança para cada pixel da imagem, indicando se ela está em primeiro ou segundo plano. Consulte Substituição de plano de fundo em SDK de Transmissão do IVS: filtros de câmera de terceiros (streaming em tempo real).		✓	
Versionamento semântico	Um formato de versão na forma de Major.Minor.Patch. Correções de bugs que não afetam a API incrementam a versão do patch, as adições/alterações da API compatíveis com versões anteriores incrementam a versão secundária e as alterações da API incompatíveis com versões anteriores incrementam a versão principal.	✓	✓	✓
Composição do servidor	Usa um servidor do IVS para mixar áudio e vídeo dos participantes do palco e, em seguida, enviar esse vídeo mixado para um canal do IVS para alcançar um público maior ou armazená-lo em um bucket do S3. A composição do servidor reduz a carga do cliente, melhora a resiliência da transmissão e permite um uso mais eficiente da largura de banda. Consulte também a composição do cliente.		✓	
Cotas de serviço	Serviço da AWS que ajuda a gerenciar as cotas para muitos serviços da AWS em um único local. Além de pesquisar os valores de cotas, é possível solicitar o aumento delas no console do Service Quotas.	✓	✓	✓

Prazo	Descrição	LL	RT	Bate-papo
Perfil vinculado a serviço	Tipo exclusivo de perfil do IAM que é vinculado diretamente a um serviço da AWS. Os perfis vinculados a serviços são automaticamente criados pelo IVS e incluem todas as permissões que o serviço exige para chamar outros serviços da AWS em seu nome, por exemplo, acessar um bucket do S3. Consulte Uso de funções vinculadas ao serviço para o IVS em Segurança do IVS.	✓		
Estágio	Recurso do IVS que representa um espaço virtual no qual os participantes do evento em tempo real podem trocar vídeos em tempo real. Consulte Criar um palco com gravação opcional de participante em Conceitos básicos do streaming em tempo real do IVS.		✓	
Sessão de palco	Começa quando o primeiro participante entra em um palco e termina alguns minutos após o último participante parar de publicar no palco. Um palco de longa duração pode ter várias sessões ao longo de sua vida útil.		✓	
Fluxo	Dados que representam conteúdo de vídeo ou áudio que são enviados continuamente de uma origem para um destino.	✓	✓	
Chave de stream	Identificador atribuído pelo IVS quando você cria um canal. Usado para autorizar streaming para o canal. Trate a chave de fluxo como um segredo, pois qualquer pessoa que a tenha poderá fazer streaming para o canal. Consulte Conceitos básicos do streaming de baixa latência do IVS.	✓		

Prazo	Descrição	LL	RT	Bate-papo
Privação de fluxo	Um atraso ou uma interrupção na entrega de fluxo ao IVS. Isso ocorre quando o IVS não recebe a quantidade esperada de bits que o dispositivo de codificação anunciou que enviaria em um determinado período. Uma ocorrência de privação de fluxo resulta em um evento de privação de fluxo. Do ponto de vista de um visualizador, a privação de fluxo pode ser um vídeo com atrasos, buffers ou congelamentos. A privação de fluxo pode ser breve (menos de cinco segundos) ou longa (vários minutos), dependendo da situação específica que resultou na privação de fluxo. Consulte O que é privação de fluxo? em Perguntas frequentes sobre solução de problemas.	✓	✓	
Streamer	Uma pessoa ou um dispositivo que envia um fluxo de vídeo ou áudio para o IVS.	✓	✓	
Assinante	Participante de um evento em tempo real que recebe vídeo e/ou áudio de publicadores do palco. Consulte O que é o Streaming em tempo real do IVS?.		✓	
Tag	É um rótulo de metadados atribuído a um recurso da AWS. As tags ajudam a identificar e organizar os recursos da AWS. Na página de destino da documentação do IVS, consulte “Marcação” em qualquer documentação da API do IVS (para streaming em tempo real, streaming de baixa latência ou chat).	✓	✓	✓

Prazo	Descrição	LL	RT	Bate-papo
Filtros de câmera de terceiros	Componentes de software que podem ser integrados ao SDK de Transmissão do IVS para permitir que um aplicação processe imagens antes de fornecê-las ao SDK de Transmissão como uma fonte de imagem personalizada. Um filtro de câmera de terceiros pode processar imagens da câmera, aplicar um efeito de filtro etc.	✓	✓	
Miniatura	Uma imagem de tamanho reduzido obtida de um fluxo. Por padrão, as miniaturas são geradas a cada 60 segundos, mas um intervalo menor pode ser configurado. A resolução da miniatura depende do tipo de canal. Consulte Conteúdo do registro em Gravação automática no Amazon S3 (streaming de baixa latência).	✓		
Metadados temporizados	Metadados vinculados a carimbos de data e hora específicos em um fluxo. Eles podem ser adicionados programaticamente por meio da API do IVS e tornam-se associados a quadros específicos. Isso garante que todos os visualizadores recebam os metadados no mesmo ponto em relação ao fluxo. Metadados sincronizados podem ser usados para acionar ações no cliente, como atualizar as estatísticas da equipe durante um evento esportivo. Consulte Como inserir metadados em um stream de vídeo.	✓		

Prazo	Descrição	LL	RT	Bate-papo
Troca de tokens	Uma interface fornecida pelo SDK de transmissão do IVS que permite fazer o upgrade ou downgrade dos recursos do token do participante e atualizar os atributos do token, sem exigir que os participantes se reconectem. Isso possibilita cenários como co-hospedagem, em que os participantes podem começar com recursos somente para assinantes e, posteriormente, precisarem de recursos de publicação.		✓	
Transcodificação	Converte vídeo e áudio de um formato para outro. Um fluxo de entrada pode ser transcodificado para um formato diferente em várias taxas de bits e resoluções para oferecer suporte a uma variedade de dispositivos de reprodução e condições de rede.	✓	✓	
Transmux	Repetição simples de um empacotamento de um fluxo ingerido para o Amazon IVS, sem recodificação do fluxo de vídeo. “Transmux” é a abreviação de multiplexação de transcodificação, um processo que altera o formato de um arquivo de áudio ou vídeo, mantendo alguns ou todos os fluxos originais. Realizar transmux resulta na conversão para um formato de contêiner diferente sem alterar o conteúdo do arquivo. Diferente de transcodificação.	✓	✓	

Prazo	Descrição	LL	RT	Bate-papo
Fluxos variantes	Um conjunto de codificações da mesma transmissão em vários níveis de qualidade distintos. Cada fluxo variante é codificado como uma lista de reprodução HLS separada. Um índice dos fluxos variantes disponíveis é chamado de lista de reprodução multivariante. Depois que o reprodutor do IVS recebe uma lista de reprodução multivariante do IVS, ele pode escolher entre os fluxos variantes durante a reprodução, mudando continuamente de um para outro à medida que as condições da rede mudam.	✓		
VBR	Taxa de bits variável, um método de controle de taxa para codificadores que usa uma taxa de bits dinâmica que muda durante a reprodução, dependendo do nível de detalhe necessário. É altamente recomendável não usar a VBR devido a problemas de qualidade de vídeo. Em vez disso, use CBR.	✓	✓	

Prazo	Descrição	LL	RT	Bate-papo
Visualizar	Uma sessão de visualização exclusiva que está baixando ou reproduzindo vídeo de forma ativa. As visualizações são a base para a cota de visualizações simultâneas. Uma exibição se inicia quando uma sessão de visualização dá início à uma reprodução de vídeo. Uma exibição termina quando uma sessão de visualização interrompe a reprodução de vídeo. A reprodução é o único indicador de audiência; não são consideradas heurísticas de engajamento, como níveis de áudio, foco da guia do navegador e qualidade do vídeo. Ao contabilizar as visualizações, o Amazon IVS não considera a legitimidade dos visualizadores nem tenta desduplicar visualizações localizadas, como a execução de vários reprodutores de vídeo em uma única máquina. Consulte Outras cotas em Service Quotas (streaming de baixa latência).	✓		
Visualizador	Uma pessoa que recebe um fluxo do IVS.	✓		

Prazo	Descrição	LL	RT	Bate-papo
WebRTC	Comunicação em tempo real na Web, um projeto de código aberto que fornece comunicação em tempo real aos navegadores da Web e às aplicações móveis. Ele permite que a comunicação de áudio e vídeo funcione dentro de páginas da Web, permitindo a comunicação direta entre pares, eliminando a necessidade de instalar plug-ins ou baixar aplicações nativas. As tecnologias por trás do WebRTC são implementadas como um padrão aberto da Web e estão disponíveis como APIs do JavaScript regulares em todos os principais navegadores ou como bibliotecas para clientes nativos, como Android e iOS.	✓	✓	

Prazo	Descrição	LL	RT	Bate-papo
WHIP	WebRTC-HTTP Ingestion Protocol, um protocolo baseado em HTTP que permite a ingestão de conteúdo com base em WebRTC em serviços de streaming e/ou CDNs. O WHIP é um esboço do IETF desenvolvido para padronizar a ingestão de WebRTC. O WHIP possibilita a compatibilidade com softwares como o OBS, oferecendo uma alternati va (ao SDK de transmissão do IVS) para editoraçã o eletrônica. Streamers mais sofisticados familiari zados com o OBS podem preferi-lo por seus recursos avançados de produção, como transições de cena, mixagem de áudio e gráficos de sobreposi ção. O WHIP também é benéfico em situações em que o uso do SDK de transmissão do IVS não é viável ou preferido. Por exemplo, em configurações que envolvem codificadores de hardware, o SDK de transmissão do IVS pode não ser uma opção. No entanto, se o codificador for compatível com WHIP, ainda será possível publicar diretamente do codificador para o IVS. Consulte Suporte a WHIP no IVS (streaming em tempo real).		✓	
WSS	WebSocket Secure, um protocolo para estabelec er WebSockets por meio de uma conexão TLS criptografada. Ele está sendo usado para se conectar aos endpoints do Chat do IVS. Consulte Step 4: Send and Receive Your First Message em Getting Started with IVS Chat.			✓

Histórico do documento do IVS | Streaming em tempo real

As tabelas a seguir descrevem as alterações importantes na documentação do Streaming em tempo real do Amazon IVS. Atualizamos a documentação com frequência, para novas versões e para atender aos comentários que vocês nos enviam.

Alterações no Guia do usuário do streaming em tempo real

Alteração	Descrição	Data
SDK de transmissão: Web 1.40.0	Atualização do número da versão e dos links de artefato no guia do SDK de Transmissão de streaming em tempo real: Web. Consulte também as Notas de release.	24 de setembro de 2026
SDK de Transmissão: Android 1.47.0, iOS 1.47.0	Atualização do número da versão e dos links de artefato nos guias do SDK de Transmissão de streaming em tempo real: Android e iOS. Consulte também as Notas de release.	24 de setembro de 2026
Guia do SDK de transmissão do IVS	Foram removidos os problemas conhecidos e as soluções alternativas para a documentação do SDK.	31 de agosto de 2026
Tags de alocação de custos da	Foram adicionadas as informações sobre como usar as tags de alocação de custos com o Amazon IVS. Consulte as Tags da alocação de custos.	27 de agosto de 2026

SDK de transmissão: Web 1.39.0	Atualização do número da versão e dos links de artefato no guia do SDK de Transmissão de streaming em tempo real: Web. Consulte também as Notas de release.	27 de agosto de 2026
SDK de Transmissão: Android 1.46.0, iOS 1.46.0	Atualização do número da versão e dos links de artefato nos guias do SDK de Transmissão de streaming em tempo real: Android e iOS. Consulte também as Notas de release.	27 de agosto de 2026
Reutilização da conexão entre estágios	Foram atualizados os Conceitos básicos - Etapa 3: Distribuir tokens e foi adicionada uma nova seção em Otimizações de streaming sobre como reduzir o tempo até o vídeo ao alternar entre estágios para `RealTimeConnection`. Consulte também as Notas de release.	19 de agosto de 2026
SDK de transmissão: Android 1.43.2	Foi adicionado o patch 1.43.2 de SDK às Notas de versão.	19 de agosto de 2026
SDK de Transmissão: Web 1.38.1	Atualização do número da versão e dos links de artefato no guia do SDK de Transmissão de streaming em tempo real: Web. Consulte também as Notas de release.	12 de agosto de 2026

SDK de Transmissão: Android 1.43.1	Foi adicionado o patch 1.43.1 de SDK às Notas de versão.	11 de agosto de 2026
SDK de transmissão: Web 1.38.0	Atualização do número da versão e dos links de artefato no guia do SDK de Transmissão de streaming em tempo real: Web. Consulte também as Notas de release.	30 de julho de 2026
SDK de Transmissão: Android 1.45.0, iOS 1.45.0	Atualização do número da versão e dos links de artefato nos guias do SDK de Transmissão de streaming em tempo real: Android e iOS. Consulte também as Notas de release.	30 de julho de 2026
SDK de Transmissão: iOS 1.44.1	Atualização do número da versão e dos links de artefato no guia do SDK de Transmissão de streaming em tempo real: iOS. Consulte também as Notas de release.	7 de julho de 2026
SDK de transmissão: Web 1.37.0	Atualização do número da versão e dos links de artefato no guia do SDK de Transmissão de streaming em tempo real: Web. Consulte também as Notas de release.	2 de julho de 2026

SDK de Transmissão: Android 1.44.0, iOS 1.44.0	Atualização do número da versão e dos links de artefato nos guias do SDK de Transmissão de streaming em tempo real: Android e iOS. Consulte também as Notas de release.	2 de julho de 2026
EventBridge	Para eventos publicados pelo participante e não publicados pelo participante, o campo `event_time_precise` foi adicionado com precisão de milissegundos.	29 de junho de 2026
SDK de transmissão: Web 1.36.0	Atualização do número da versão e dos links de artefato no guia do SDK de Transmissão de streaming em tempo real: Web. Consulte também as Notas de release.	4 de junho de 2026
SDK de Transmissão: Android 1.43.0, iOS 1.43.0	Atualização do número da versão e dos links de artefato nos guias do SDK de Transmissão de streaming em tempo real: Android e iOS. Consulte também as Notas de release.	4 de junho de 2026
SDK de transmissão: Web 1.35.0	Atualização do número da versão e dos links de artefato no guia do SDK de Transmissão de streaming em tempo real: Web. Consulte também as Notas de release.	7 de maio de 2026

SDK de Transmissão: Android 1.42.0, iOS 1.42.0	Atualização do número da versão e dos links de artefato nos guias do SDK de Transmissão de streaming em tempo real: Android e iOS. Consulte também as Notas de release.	7 de maio de 2026
Troca de tokens em tempo real: alterações no SDK de transmissão web e na SSC	Atualizado o SDK de transmissão: troca de tokens e a composição do servidor para refletir a compatibilidade com troca de tokens em todos os SDKs (não apenas móvel) e na composição do servidor.	16 de abril de 2026
SDK de transmissão: Web 1.34.0	O número de versão e os links de artefato foram atualizados no guia do SDK de Transmissão de baixa latência: Web. Consulte também as Notas de release.	9 de abril de 2026
SDK de Transmissão: Android 1.41.0, iOS 1.41.0	Atualização do número da versão e dos links de artefato nos guias do SDK de Transmissão de streaming em tempo real: Android e iOS. Consulte também as Notas de release.	9 de abril de 2026

Ingestão redundante, streaming 24 horas por dia, 7 dias por semana	Adicionada Ingestão redundantea Publicação RTMP no IVS. As alterações de API estão descritas na tabela Referência de APIs.	8 de abril de 2026
SDK de transmissão: Web 1.33.0	O número de versão e os links de artefato foram atualizados no guia do SDK de Transmissão de baixa latência: Web. Consulte também as Notas de release.	12 de março de 2026
SDK de Transmissão: Android 1.40.0, iOS 1.40.0	Atualização do número da versão e dos links de artefato nos guias do SDK de Transmissão de streaming em tempo real: Android e iOS. Consulte também as Notas de release.	12 de março de 2026
EventBridge	Para quatro eventos (Falha no destino, Falha na sessão, Falha no início da gravação, Falha no final da gravação), atualizamos as descrições e adicionamos o campo `error_code` e uma tabela de códigos de erro e motivos.	27 de fevereiro de 2026

SDK de Transmissão: Android 1.39.0, iOS 1.39.0	Atualização do número da versão e dos links de artefato nos guias do SDK de Transmissão de streaming em tempo real: Android e iOS. Consulte também as Notas de release. Para integração com iOS, o CocoaPods não é mais usado. Alterações na documentação relacionada foram feitas em: • Introdução ao Streaming em tempo real do IVS — "Etapa 4: Integrar o SDK de Transmissão do IVS" > "iOS" • Guia do SDK de Transmissão do iOS — "Instalar a biblioteca"	13 de fevereiro de 2026
SDK de transmissão: Web 1.32.0	O número de versão e os links de artefato foram atualizados no guia do SDK de Transmissão de baixa latência: Web. Consulte também as Notas de release.	12 de fevereiro de 2026
Service Quotas	Valores de TPS adicionados para as três operações de ParticipantReplication (List/Start/Stop).	30 de janeiro de 2026

SDK de Transmissão: Android 1.38.0, iOS 1.38.0	Atualização do número da versão e dos links de artefato nos guias do SDK de Transmissão de streaming em tempo real: Android e iOS. Consulte também as Notas de release.	13 de janeiro de 2026
SDK de Transmissão: Android 1.37.1	Atualização do número da versão e dos links de artefato nos guias do SDK de Transmissão de streaming em tempo real: Android. Consulte também as Notas de release.	11 de dezembro de 2025
SKD de transmissão: fontes de áudio personalizadas	Esta nova página foi adicionada.	10 de dezembro de 2025
Troca de tokens de participantes	Adicionamos uma nova página de troca de tokens no SDK de transmissão do IVS. Em Uso do Amazon EventBridge com o IVS, adicionamos um evento de atualização do palco do IVS, Token trocado. Também adicionamos um exemplo de token trocado em Exemplos: atualização de palco. As alterações de API estão descritas na tabela Referência de APIs.	9 de dezembro de 2025

SDK de transmissão: Web 1.31.0	O número de versão e os links de artefato foram atualizados no guia do SDK de Transmissão de baixa latência: Web. Consulte também as Notas de release.	5 de dezembro de 2025
SDK de Transmissão: Android 1.37.0, iOS 1.37.0	Atualização do número da versão e dos links de artefato nos guias do SDK de Transmissão de streaming em tempo real: Android e iOS. Consulte também as Notas de release.	5 de dezembro de 2025
Métricas do CloudWatch	Em Monitoramento do streaming em tempo real > Métricas do CloudWatch, adicionamos várias novas métricas de DroppedFrames, PublishBitrate e Subscribe Bitrate. Além disso, atualizam os algumas descrições de métricas.	18 de novembro de 2025
Sincronização de IPR	Em Gravação individual de participante, adicionamos a opção Sincronizar múltiplas gravações de participantes.	7 de novembro de 2025
Composição do servidor	Adição de Problemas conhecidos e soluções.	30 de outubro de 2025

SDK de transmissão: Web 1.30.0	O número de versão e os links de artefato foram atualizados no guia do SDK de Transmissão de baixa latência: Web. Consulte também as Notas de release.	30 de outubro de 2025
SDK de Transmissão: Android 1.36.0, iOS 1.36.0	Atualização do número da versão e dos links de artefato nos guias do SDK de Transmissão de streaming em tempo real: Android e iOS. Consulte também as Notas de release. Também adicionamos novas seções em "Incorporar mensagens": Android e iOS.	30 de outubro de 2025
Composição do servidor	Atualização de Ciclo de vida da composição (quando a composição realiza o desligamento automático).	27 de outubro de 2025
RTMP	Adição de Publicar com FFmpeg.	27 de outubro de 2025
Atualizar cota para composições	Em Service Quotas > Outras cotas, atualizamos a cota para "máximo de recursos de composição simultâneos por conta" de 5 para 20.	14 de outubro de 2025
Atualização do SDK de Transmissão para Web	A seção sobre Publicação e assinatura com o SDK de Transmissão para iOS do IVS > Obtenção de estatísticas WebRTC foi reescrita.	3 de outubro de 2025

Métricas do CloudWatch	Para as métricas `ConcurrentPublishers` e `ConcurrentSubscriptions`, a descrição foi atualizada e a dimensão excluída.	2.º de outubro de 2025
SDK de transmissão: Web 1.29.0	O número de versão e os links de artefato foram atualizados no guia do SDK de Transmissão de baixa latência: Web. Consulte também as Notas de release.	2.º de outubro de 2025
SDK de Transmissão: Android 1.35.0, iOS 1.35.0	Atualização do número da versão e dos links de artefato nos guias do SDK de Transmissão de streaming em tempo real: Android e iOS. Consulte também as Notas de release.	2.º de outubro de 2025
Métricas do CloudWatch	Foram adicionadas várias outras métricas de DownloadPacketLoss.	23 de setembro de 2025
Ordenação personalizada de participantes do SSC	Várias alterações na Composição do servidor foram feitas, incluindo a adição de `participantOrderAttribute` e “Ordenação personalizada de participantes”. As alterações de API estão descritas na tabela Referência de APIs.	16 de setembro de 2025

SDK de Transmissão: Android 1.34.0, iOS 1.34.0	Atualização do número da versão e dos links de artefato nos guias do SDK de Transmissão de streaming em tempo real: Android e iOS. Consulte também as Notas de release.	11 de setembro de 2025
Ingestão privada em estágios	Nova seção para o lançamento dos endpoints da VPC de interface.	10 de setembro de 2025
SDK de transmissão: Web 1.28.0	O número de versão e os links de artefato foram atualizados no guia do SDK de Transmissão de baixa latência: Web. Consulte também as Notas de release.	4 de setembro de 2025
SDK de Transmissão: iOS	Adição de uma correção do SDK de Transmissão para iOS 1.32.1 às notas de versão mais recentes do SDK de Transmissão para iOS (1.33.0).	21 de agosto de 2025
SDK de transmissão: Web	Atualizações em Introdução > Importações, Usando uma tag de script e Usando npm.	8 de agosto de 2025
SDK de transmissão: Web 1.27.0	O número de versão e os links de artefato foram atualizados no guia do SDK de Transmissão de baixa latência: Web. Consulte também as Notas de release.	7 de agosto de 2025

SDK de transmissão: Android 1.33.0, iOS 1.33.0	Atualização do número da versão e dos links de artefato nos guias do SDK de Transmissão de streaming em tempo real: Android e iOS. Consulte também as Notas de release. No Guia de transmissão do iOS, adicionamos "Recomendado: integrar o SDK do player (Swift Package Manager)" e atualizamos as informações existentes sobre a integração do CocoaPods.	7 de agosto de 2025
SDK de transmissão: dispositivos de mixagem	Este é um documento novo. (Dispositivos de mixagem é idêntico no Guia do usuário de streaming de baixa latência do IVS e no Guia do usuário do streaming em tempo real do IVS.)	28 de julho de 2025
SDK de transmissão: Android 1.32.2	Atualização do número da versão e dos links de artefato no guia do SDK de Transmissão de streaming em tempo real: Android. Consulte também as Notas de release.	25 de julho de 2025
Adicionar limite para replicações de participantes simultâneas	Em Service Quotas > Outras cotas, adicionamos uma cota para "replicações de participantes simultâneas".	15 de julho de 2025

SDK de Transmissão: Android 1.32.1, iOS 1.32.1	Atualização do número da versão e dos links de artefato nos guias do SDK de Transmissão de streaming em tempo real: Android e iOS. Consulte também as Notas de release.	10 de julho de 2025
SDK de Transmissão: Web 1.26.0	O número de versão e os links de artefato foram atualizados no guia do SDK de Transmissão de baixa latência: Web. Consulte também as Notas de release. Além disso: • Em Tratamento de problemas de rede, atualizamos o exemplo. • Em StageErrors, adicionam os informações sobre o erro FAILED e os erros STAGE_DISCONNECTED e PARTICIPANT_DISCONNECTED.	7 de julho de 2025

Adicione limites para publicadores e assinaturas simultâneas	Em Service Quotas > Outras cotas, adicionamos cotas para “editores simultâneos” e “assinaturas simultâneas”. Em Monitoramento de streaming em tempo real > Métricas do CloudWatch, adicionamos métricas para ConcurrentPublishers e ConcurrentSubscriptions. No Guia do SDK de Transmissão da Web, atualizamos a entrada da tabela STAGE_AT_CAPACITY em Tratamento de erros > Erros do estágio.	23 de junho de 2025

Suporte para ingestão de vídeo com várias faixas do E-RTMP	Em ingestão de streams > Protocolos suportados, adicionamos suporte para vídeo com várias faixas do E-RTMP (RTMP aprimorado). Em Publicação do RTMP do IVS, adicionamos informaçõ es sobre streaming de vídeo com várias faixas do E-RTMP usando os SDKs de transmiss ão em tempo real e o OBS Studio. Em Monitoramento de streaming em tempo real >Métricas do CloudWatch, adicionamos uma métrica PublishFramerate com as dimensões Stage, Participant, SimulcastLayer e MediaType . Também atualizamos os valores da dimensão SimulcastLayer (“no-rid” e “disabled” são substituídos por “none”).	20 de junho de 2025
Criptografia SSE-S	Adicionamos novas informaçõ es para: • Gravação individual de participante — Em 1. Criar um bucket do S • Composição do servidor — Em Introdução à Composiçã o do servidor IVS >Pré-requi sitos	19 de junho de 2025

SDK de Transmissão: Web 1.25.1	O número de versão e os links de artefato foram atualizados no guia do SDK de Transmissão de baixa latência: Web. Consulte também as Notas de release.	16 de junho de 2025
SDK de Transmissão: Web 1.25.0	O número de versão e os links de artefato foram atualizados no guia do SDK de Transmissão de baixa latência: Web. Consulte também as Notas de release.	12 de junho de 2025
SDK de Transmissão: Android 1.31.0, iOS 1.31.0	Atualização do número da versão e dos links de artefato nos guias do SDK de Transmissão de streaming em tempo real: Android e iOS. Consulte também as Notas de release.	12 de junho de 2025
B-frames na ingestão de streams	Em ingestão de streams > Especificações de mídia compatível, atualizamos as informações sobre B-frames.	30 de maio de 2025

Replicação de participantes	Versão inicial dessa nova funcionalidade. Mudanças na documentação: • Conceitos básicos do Amazon IVS – Em Etapa 2: Criar um palco com gravação opcional de participantes, atualizamos as instruções e capturas de tela do console e adicionam os `recordParticipantReplicas` à resposta da CLI para criar um palco com gravação individual de participantes. • Monitoramento de streaming em tempo real – Em Métricas do CloudWatch: Streaming em tempo real do IVS, adicionamos uma observação sobre a replicação de participantes. • EventBridge – Em Exemplos: Atualização do palco, foram adicionados os dois eventos, Início da replicação do participante e Fim da replicação do participante. Também foram atualizados Publicado pelo participante, Publicação interrompida por participante e Erro de publicação do participante.	29 de maio de 2025

	• Replicação de participantes – Este novo documento inclui uma visão geral e instruções de CLI. • Custos – Este novo documento inclui os custos associados ao streaming em tempo real do IVS. As alterações de API estão descritas na tabela Referência de APIs.	
SDK de Transmissão: Android 1.30.1	Atualização do número da versão e dos links de artefato no guia do SDK de Transmissão de streaming em tempo real: Android. Consulte também as Notas de release.	26 de maio de 2025
SDK de Transmissão: Web 1.24.0	O número de versão e os links de artefato foram atualizados no guia do SDK de Transmissão de baixa latência: Web. Consulte também as Notas de release.	15 de maio de 2025
SDK de Transmissão: Android 1.30.0, iOS 1.30.0	Atualização do número da versão e dos links de artefato nos guias do SDK de Transmissão de streaming em tempo real: Android e iOS. Consulte também as Notas de release.	15 de maio de 2025

SDK de Transmissão: Web 1.23.1	O número de versão e os links de artefato foram atualizados no guia do SDK de Transmissão de baixa latência: Web. Consulte também as Notas de release.	2 de maio de 2025
SDK de Transmissão: Web 1.23.0	O número de versão e os links de artefato foram atualizados no guia do SDK de Transmissão de baixa latência: Web. Consulte também as Notas de release. Também acrescentamos informações e exemplos adicionais à seção " Configurar a codificação em camadas (Publicador)" no Guia do SDK de transmissão para Web.	17 de abril de 2025
SDK de Transmissão: Android 1.29.0, iOS 1.29.0	Atualização do número da versão e dos links de artefato nos guias do SDK de Transmissão de streaming em tempo real: Android e iOS. Consulte também as Notas de release. Também acrescentamos informações e exemplos adicionais em “Configurar a codificação em camadas (Publicador)” nos guias do SDK de transmissão para Android e iOS.	17 de abril de 2025

Service Quotas	Adicionada uma cota para “Composições por estágio”.	2 de abril de 2025
Otimizações de streaming	Na introdução, adição de um parágrafo sobre a configuração da taxa máxima de bits, taxa de quadros, resolução e (em dispositivos móveis) preferência de degradação.	21 de março de 2025
SDK de Transmissão: Web 1.22.0	O número de versão e os links de artefato foram atualizados no guia do SDK de Transmissão de baixa latência: Web. Consulte também as Notas de release. Além disso, na introdução, adicionamos outro exemplo de código de exemplo (reprodução simples). Em “Informações de aprimoramento suplementar (SEI) > Inserir cargas úteis de SEI”, adicionamos uma observação sobre o uso da memória. E em “Problemas Conhecidos e Soluções Alternativas”, adicionamos um item sobre `stage.leave()` .	20 de março de 2025
SDK de Transmissão: Android 1.28.1, iOS 1.28.1	Atualização do número da versão e dos links de artefato nos guias do SDK de Transmissão de streaming em tempo real: Android e iOS. Consulte também as Notas de release.	20 de março de 2025

SDK de Transmissão: Android 1.27.2, iOS 1.27.2	Atualização do número da versão e dos links de artefato nos guias do SDK de Transmissão de streaming em tempo real: Android e iOS. Consulte também as Notas de release.	19 de março de 2025
Duração do segmento-alvo	Atualização de algumas capturas de tela em “Conceitos básicos do streaming em tempo real do IVS > Etapa 2: criar um palco com gravação opcional de participantes” para mostrar o novo campo “Duração do segmento-alvo”.	13 de março de 2025
Gravação individual de participante	Adição de Converter gravações em MP4.	07 de março de 2025

Combinação de gravação individual de participante	Versão inicial dessa nova funcionalidade. Mudanças na documentação: • Conceitos básicos do Amazon IVS: atualização das instruções para console e CLI na Etapa 2: criar um palco com gravação opcional de participantes. • Gravação individual de participantes: adição de Mesclar gravações fragmentadas de participantes individuais. • EventBridge: em Exemplos: alteração do estado de gravação de participante individual, adição de informações sobre a construção do prefixo do S3 quando a mesclagem estiver habilitada para a gravação de participante individual.	6 de março de 2025
Requisitos do WHIP	No texto introdutório, adição de um requisito para que os clientes do WHIP processem redirecionamentos 307.	05 de março de 2025

SDK de Transmissão: iOS 1.27.1	Atualização do número da versão e dos links de artefato no guia do SDK de Transmissão de streaming em tempo real: iOS. Consulte também as Notas de release.	3 de março de 2025
SDK de Transmissão: Web 1.21.0	O número de versão e os links de artefato foram atualizados no guia do SDK de Transmissão de baixa latência: Web. Consulte também as Notas de release.	20 de fevereiro de 2025
SDK de Transmissão: Android 1.27.0, iOS 1.27.0	Atualização do número da versão e dos links de artefato nos guias do SDK de Transmissão de streaming em tempo real: Android e iOS. Consulte também as Notas de release.	20 de fevereiro de 2025
SDK de Transmissão: Android 1.26.0, iOS 1.26.0	Atualização do número da versão e dos links de artefato nos guias do SDK de Transmissão de streaming em tempo real: Android e iOS. Consulte também as Notas de release.	30 de janeiro de 2025

SDK de transmissão: Web 1.20.0	O número de versão e os links de artefato foram atualizados no guia do SDK de Transmissão de baixa latência: Web. Consulte também as Notas de release. Também atualizamos "Informações complementares aprimoradas".	23 de janeiro de 2025
Publicação RTMP	Em Publicar usando um codificador RTMP, observamos que os streams devem incluir faixas de áudio e de vídeo, ou serão desconectados.	21 de janeiro de 2025
Requisitos de rede	Adicionada esta nova página de alto nível.	21 de janeiro de 2025
Otimizações de streaming	Renomeamos “Configuração da codificação em camadas com a transmissão simultânea” para “Configuração da codificação em camadas com a transmissão simultânea (Publicador)” e adicionamos “Configuração da codificação em camadas com a transmissão simultânea (Assinante)”.	12 de dezembro de 2024

SDK de Transmissão: Web 1.19.0	O número de versão e os links de artefato foram atualizados no guia do SDK de Transmissão de baixa latência: Web. Consulte também as Notas de release. Também adicionamos “Codificação em camadas com transmissão simultânea” e adicionamos três itens de transmissão simultânea em “Eventos”.	12 de dezembro de 2024
SDK de Transmissão: Android 1.25.0, iOS 1.25.0	Atualização do número da versão e dos links de artefato nos guias do SDK de Transmissão de streaming em tempo real: Android e iOS. Consulte também as Notas de release. Em cada guia, nós também: • Adicionamos “Obtenha informações de aprimoramento suplementar”. • Adicionamos “Codificação em camadas com transmissão simultânea”. • Adicionamos três itens de transmissão simultânea em "Renderizador." • Excluímos “Habilitação ou desabilitação da codificação em camadas com a transmissão simultânea”.	12 de dezembro de 2024

Configuração de miniaturas em tempo real	Em Gravação individual de participante e Gravação composta, exemplos atualizados, informações de metadados JSON e informaçõ es de preços adicionadas. Em Gravação individua l de participante, a opção “Gravações somente em miniatura” foi adicionada.	10 de dezembro de 2024
SDK de Transmissão: Android 1.24.0, iOS 1.24.0	Atualização do número da versão e dos links de artefato nos guias do SDK de Transmissão de streaming em tempo real: Android e iOS. Consulte também as Notas de release.	13 de novembro de 2024
Filtros de câmera de terceiros	Muitas mudanças no uso do Snap com o SDK de Transmissão do IVS > Web.	12 de novembro de 2024
SDK de Transmissão: Web 1.18.0	O número de versão e os links de artefato foram atualizados no guia do SDK de Transmiss ão de baixa latência: Web. Consulte também as Notas de release. Adicionamos uma nova seção, Obter informações suplement ares de aprimoramento (SEI), ao Guia do SDK.	12 de novembro de 2024

RTMP	Em "Criar uma configuração de ingestão", o exemplo foi atualizado (`--ingest-protocol` adicionado).	7 de novembro de 2024
SDK de Transmissão: Web 1.17.0	Atualizados o número da versão e os links de artefatos na página de destino da documentação do IVS e no guia do SDK de Transmissão de streaming de baixa latência: Web. Consulte também as Notas de release.	10 de outubro de 2024
SDK de Transmissão: Android 1.23.0, iOS 1.23.0	Atualizados o número da versão e os links de artefatos na página de destino da documentação do IVS e nos guias dos SDKs de transmissão de streaming em tempo real: Android e iOS. Consulte também as Notas de release. Para Android, adicionamos Usar o SDK com símbolos de depuração.	10 de outubro de 2024
Service Quotas	Adicionamos uma cota para “Taxa de bits de publicação do participante”.	25 de setembro de 2024
Monitoramento do streaming em tempo real do IVS	Adicionada a métrica `PublishFramerate` do CloudWatch.	13 de setembro de 2024

SDK de Transmissão: Web 1.16.0	Atualizados o número da versão e os links de artefatos na página de destino da documentação do IVS e no guia do SDK de Transmissão de streaming de baixa latência: Web. Consulte também as Notas de release.	11 de setembro de 2024
SDK de Transmissão: Android 1.22.0, iOS 1.22.0	Atualizados o número da versão e os links de artefatos na página de destino da documentação do IVS e nos guias dos SDKs de transmissão de streaming em tempo real: Android e iOS. Consulte também as Notas de release. Também atualizamos a seção “Conceitos básicos > Instalar a biblioteca” no guia do SDK de transmissão para Android.	11 de setembro de 2024

Ingerir RTMP	Adicionamos uma página de Ingestão de streams do IVS. Abaixo há duas páginas, RTMP (novo) e WHIP. Em Usar o EventBridge com o streaming em tempo real do IVS, adicionamos um evento de atualização do palco do IVS, chamado Erro de publicação do participante. Em Service Quotas, adicionam os valores de TPS para as cinco novas operações de API e uma nova cota de IngestConfiguration (em “Outras cotas”). As alterações de API estão descritas na tabela Referência de APIs.	9 de setembro de 2024
Otimizações de streaming em tempo real	Foram feitas várias atualizações relacionadas à transmissão simultânea e adicionou-se “Resolução de camadas”.	22 de agosto de 2024
Publicação e assinatura no console	Em Conceitos básicos do streaming em tempo real do IVS, adicionamos a publicação e a assinatura do console a Publicar e assinar vídeo.	19 de agosto de 2024

SDK de Transmissão: Web 1.15.0	Atualizados o número da versão e os links de artefatos na página de destino da documentação do IVS e no guia do SDK de Transmissão de streaming de baixa latência: Web. Consulte também as Notas de release. Também adicionamos uma nova seção, Configuração da assinatura de participantes, no Guia do SDK de transmissão para Web. Em Otimizações de streaming, adicionamos uma nova seção, Alteração do MinDelay do buffer de instabilidade do assinante. Isso inclui informações sobre os SDKs de transmissão para Web, Android e iOS.	15 de agosto de 2024

SDK de Transmissão: Android 1.21.0, iOS 1.21.0	Atualizados o número da versão e os links de artefatos na página de destino da documentação do IVS e nos guias dos SDKs de transmissão de streaming em tempo real: Android e iOS. Consulte também as Notas de release. Também adicionamos uma nova seção, “Configuração da assinatura de participantes” nos Guias dos SDKs de transmissão para Android e iOS.	15 de agosto de 2024
Esclarecimento sobre a gravação	Inclusão de uma observação sobre o uso de um bucket do S3 existente em Gravação individual de participante (em 1: criar um bucket do S3) e Gravação composta (em Pré-requisitos, Etapa 3). A configuração de Propriedade do objeto deve ser Imposta pelo proprietário do bucket ou Preferencial do proprietário do bucket.	13 de agosto de 2024
SDK de Transmissão: Web 1.14.0	Atualizados o número da versão e os links de artefatos na página de destino da documentação do IVS e no guia do SDK de Transmissão de streaming de baixa latência: Web. Consulte também as Notas de release.	18 de julho de 2024

SDK de Transmissão: Android 1.20.0, iOS 1.20.0	Atualizados o número da versão e os links de artefatos na página de destino da documentação do IVS e nos guias dos SDKs de transmissão de streaming em tempo real: Android e iOS. Consulte também as Notas de release.	18 de julho de 2024
Conceitos básicos do streaming em tempo real	Adicionadas informações sobre os atributos para “Distribuir tokens de participantes”, tanto em “Esquema de token: carga útil” quanto em “Criação de tokens com a API de streaming em tempo real do IVS”.	12 de julho de 2024
Service Quotas	Aumentado o número máximo de assinantes do palco, de 10 mil para 25 mil.	27 de junho de 2024
Gerar tokens de participantes com um par de chaves	Em Conceitos básicos do streaming em tempo real do IVS, atualizamos Distribuir tokens de participantes para explicar as duas formas de gerar tokens (API e par de chaves), e adicionamos “Criar tokens com um par de chaves”.	26 de junho de 2024

Gravação individual de participante	Adicionada uma nova seção de documentação sobre Gravação, com subdocumentos sobre Gravação individual de participante (nova) e Gravação composta (preexistente). Também adicionam os eventos e exemplos de alteração do estado da gravação a Usar o EventBridge com o IVS. As alterações de API estão descritas na tabela Referência de APIs.	20 de junho de 2024
Service Quotas	Aumentada a cota de palcos de 100 para 1.000.	14 de junho de 2024
SDK de Transmissão: Web 1.13.0	Atualizados o número da versão e os links de artefatos na página de destino da documentação do IVS e no guia do SDK de Transmissão de streaming de baixa latência: Web. Consulte também as Notas de release. No guia, atualizamos as informações em Tratamento de erros para o novo evento de ERROR do palco.	13 de junho de 2024

SDK de Transmissão: Android 1.19.0, iOS 1.19.0	Atualizados o número da versão e os links de artefatos na página de destino da documentação do IVS e nos guias dos SDKs de transmissão de streaming em tempo real: Android e iOS. Consulte também as Notas de release.	13 de junho de 2024
SDK de Transmissão: Web 1.12.0	Atualizados o número da versão e os links de artefatos na página de destino da documentação do IVS e no guia do SDK de Transmissão de streaming de baixa latência: Web. Consulte também as Notas de release. No guia, atualizamos as informações em Tratamento de problemas de rede sobre o estado `ERRORED` da conexão de palco.	20 de maio de 2024
Otimizações de streaming em tempo real	Em Taxas de quadros, qualidades e camadas padrão a taxa de bits máxima foi alterada para dispositivos móveis, de camada baixa, de 150.000 para 100.000 bps.	16 de maio de 2024

SDK de Transmissão: Android 1.18.0, iOS 1.18.0	Atualizados o número da versão e os links de artefatos na página de destino da documentação do IVS e nos guias dos SDKs de transmissão de streaming em tempo real: Android e iOS. Consulte também as Notas de release.	16 de maio de 2024
SDK de Transmissão: Web 1.11.0	Atualizados o número da versão e os links de artefatos na página de destino da documentação do IVS e no guia do SDK de Transmissão de streaming em tempo real: Web. Consulte também as Notas de release.	6 de maio de 2024
SDK de Transmissão: Web 1.10.1	Atualizados o número da versão e os links de artefatos na página de destino da documentação do IVS e no guia do SDK de Transmissão de streaming em tempo real: Web. Consulte também as Notas de release.	30 de abril de 2024
SDK de Transmissão: Android 1.15.2, iOS 1.15.2	Atualizados o número da versão e os links de artefatos na página de destino da documentação do IVS e nos guias dos SDKs de transmissão de streaming em tempo real: Android e iOS. Consulte também as Notas de release.	30 de abril de 2024

SDK de Transmissão: guia do iOS	Em Publicar um stream de mídia, atualizamos o exemplo de código.	26 de abril de 2024
SDK de Transmissão: Android 1.17.0, iOS 1.17.0	Atualização do número da versão e dos links de artefato para a nova versão nos guias do SDK de Transmissão de streaming em tempo real: Android e iOS. Na página de aterrissagem da documentação do Amazon IVS, atualização dos links de referência do SDK de Transmissão para indicar a nova versão. Consulte também as Notas de release do Amazon IVS para essa versão.	22 de abril de 2024
Composição do servidor	Em SSC, foram feitas várias alterações, especialmente em “Layout”, para explicar os layouts de PiP e grade. No Guia do SDK de Transmissão para Web, foi adicionado Suporte para renderização do servidor.	26 de março de 2024
Suporte para OBS e WHIP	Adicionada uma observação sobre problemas de qualidade (como congelamento intermitente de vídeo) que podem ocorrer com o WHIP no OBS.	22 de março de 2024

SDK de Transmissão: Android 1.16.0, iOS 1.16.0, Web 1.10.0	Atualizados o número da versão e os links de artefatos para a nova versão, nos guias dos SDKs de transmissão de streaming em tempo real: Android, iOS e Web. Na página de aterrissagem da documentação do Amazon IVS, atualização dos links de referência do SDK de Transmissão para indicar a nova versão. Consulte também as Notas de release do Amazon IVS para essa versão.	21 de março de 2024
SDK de Transmissão: Android 1.15.1, iOS 1.15.1	Atualização do número da versão e dos links de artefato para a nova versão nos guias do SDK de Transmissão de streaming em tempo real: Android e iOS. Na página de aterrissagem da documentação do Amazon IVS, atualização dos links de referência do SDK de Transmissão para indicar a nova versão. Consulte também as Notas de release do Amazon IVS para essa versão.	13 de março de 2024

SDK de Transmissão: modos de áudio para dispositivos móveis	Em “Predefinições do modo de áudio”, foram adicionadas informações sobre a categoria predefinida Volume Rocker e um problema conhecido do iOS com a predefinição Video Chat. Em “Casos de uso avançados”, foram adicionadas uma nota sobre como evitar configurações incorretas e seções sobre “Cancelamento do Echo no iOS” e “Fontes de áudio personalizadas do iOS”.	1º de março de 2024
SDK de Transmissão: Android 1.15.0, iOS 1.15.0, Web 1.9.0	Atualizados o número da versão e os links de artefatos para a nova versão, nos guias dos SDKs de transmissão de streaming em tempo real: Android, iOS e Web. Na página de aterrissagem da documentação do Amazon IVS, atualização dos links de referência do SDK de Transmissão para indicar a nova versão. Consulte também as Notas de release do Amazon IVS para essa versão.	22 de fevereiro de 2024

Suporte para OBS e WHIP	Adicionada uma nova página. Este documento explica como usar codificadores compatíveis com o WHIP, como OBS, para publicar no streaming em tempo real do IVS. O WHIP (Protocolo de ingestão WebRTC-HTTP) é um esboço do IETF desenvolvido para padronizar a ingestão de WebRTC.	6 de fevereiro de 2024

SDK de Transmissão: Android 1.14.1, iOS 1.14.1, Web 1.8.0	Atualizados o número da versão e os links de artefatos para a nova versão, nos guias dos SDKs de transmissão de streaming em tempo real: Android, iOS e Web. Na página de aterrissagem da documentação do Amazon IVS, atualização dos links de referência do SDK de Transmissão para indicar a nova versão. Consulte também as Notas de release do Amazon IVS para essa versão. No Guia para Android, adicionamos um novo problema conhecido (tamanho do vídeo menor que 176 x 176). No Guia para a Web, adicionamos um novo problema conhecido. A solução alternativa é restringir a resolução do vídeo a 720p ao invocar `getUserMedia` ou `getDisplayMedia` . Em Otimizações de streaming em tempo real, atualizamos Configuração da codificação em camadas com a transmissão simultânea. Agora essa opção está desabilitada por padrão.	1.º de fevereiro de 2024

SDK de Transmissão: Android 1.13.4, iOS 1.13.4, Web 1.7.0	Atualizados o número da versão e os links de artefatos para a nova versão, nos guias dos SDKs de transmissão de streaming em tempo real: Android, iOS e Web. Na página de aterrissagem da documentação do Amazon IVS, atualização dos links de referência do SDK de Transmissão para indicar a nova versão. Consulte também as Notas de release do Amazon IVS para essa versão.	3 de janeiro de 2024
Glossário do IVS	Ampliou o glossário, abordando termos do IVS em tempo real, baixa latência e bate-papo.	20 de dezembro de 2023

Integridade do Stage: novas métricas do CloudWatch	Renomeada a métrica PacketLoss (Stage) para DownloadPacketLoss (Stage) e lançadas métricas adicionais do CloudWatch para streaming em tempo real do IVS: • DownloadPacketLoss (Stage,Participant) • DroppedFrames (Stage,Participant) • SubscribeBitrate (Stage,Participant,MediaType) Consulte Monitoramento do streaming em tempo real do IVS.	7 de dezembro de 2023
Políticas gerenciadas do IAM	Adicionadas duas políticas gerenciadas, IVSReadOnlyAccess e IVSFullAccess. Consulte: • A nova seção sobre Managed Policies for Amazon IVS na página Security. • Alterações na Etapa 3: configurar permissões do IAM em Conceitos básicos do streaming de baixa latência do IVS.	5 de dezembro de 2023

SDK de Transmissão: Android 1.13.2, iOS 1.13.2	Atualização do número da versão e dos links de artefato para a nova versão nos guias do SDK de Transmissão de streaming em tempo real: Android e iOS. Na página de aterrissagem da documentação do Amazon IVS, atualização dos links de referência do SDK de Transmissão para indicar a nova versão. Consulte também as Notas de release do Amazon IVS para essa versão.	4 de dezembro de 2023
SDK de Transmissão: Android 1.13.1	Atualizado o número da versão e os links de artefato para a nova versão no guia do SDK de Transmissão de streaming em tempo real: Android. Na página de aterrissagem da documentação do Amazon IVS, atualização dos links de referência do SDK de Transmissão para indicar a nova versão. Consulte também as Notas de release do Amazon IVS para essa versão.	21 de novembro de 2023

Service Quotas	A “Resolução de publicação do participante” foi alterada de 1080p para 720p.	18 de novembro de 2023
SDK de Transmissão: Android 1.13.0, iOS 1.13.0	Atualização do número da versão e dos links de artefato para a nova versão nos guias do SDK de Transmissão de streaming em tempo real: Android e iOS. Na página de aterrissagem da documentação do Amazon IVS, atualização dos links de referência do SDK de Transmissão para indicar a nova versão. Consulte também as Notas de release do Amazon IVS para essa versão. Também fizemos várias atualizações nas Otimizações de streaming. Entre outros aspectos, agora o recurso “Streaming adaptável: codificação em camadas com a transmissão simultânea” exige aceitação explícita e é suportado somente nas versões recentes do SDK.	17 de novembro de 2023

Composição do servidor (SSC)	A composição do servidor do IVS permite que os clientes transfiram a composição e a transmissão de uma etapa do IVS para um serviço gerenciado pelo IVS. A transmissão de SSC e RTMP para um canal são invocadas por meio de endpoints do ambiente de gerenciamento do IVS na região de origem do palco. Consulte: • Introdução: adicionamos endpoints SSC à política em “Configurar permissões do IAM”. • Usar o Amazon EventBridge com IVS: adicionamos novas métricas. • Composição do servidor: esse novo documento inclui uma visão geral e instruções de configuração. • Service Quotas: adicionam os novos limites de taxa de chamadas e outras cotas. Consulte também: • Alterações listadas abaixo nas Alterações na referência de API do Streaming em tempo real do IVS. • Alterações listadas em Histórico do documento	16 de novembro de 2023

	(streaming de baixa latência).	
Gravação composta	Foram feitas as seguintes alterações: • Adição de uma página Gravação composta para esse novo recurso. • Atualização da Introdução ao Streaming em tempo real do IVS com endpoints do S3 na política em “Configurar permissões do IAM”. • Atualização do Service Quotas com cotas de taxa de chamadas para os novos endpoints.	16 de novembro de 2023
SDK de Transmissão do IVS	Na Visão geral do SDK de Transmissão, atualizamos os Requisitos da plataforma > Plataformas nativas para esclarecer quais versões do SDK são suportadas e adicionamos “Navegadores móveis (iOS e Android)”. No Guia de Transmissão Web, adicionamos “Limitações da Web móvel”.	9 de novembro de 2023
SDK de Transmissão do IVS	Adição de uma nova página sobre Filtros de câmera de terceiros.	9 de novembro de 2023

Conceitos básicos do streaming em tempo real do IVS	Atualizamos os procedimentos em Configurar permissões do IAM.	20 de outubro de 2023
Monitoramento do streaming em tempo real	Em Métricas do CloudWatch: streaming em tempo real do IVS, adicionamos exemplos de valores para as dimensões.	17 de outubro de 2023
SDK de Transmissão: Guia da Web	Fizemos várias alterações em Monitorar estado Silenciado da mídia de participantes remotos.	17 de outubro de 2023

SDK de Transmissão: Web 1.6.0	O número da versão e os links de artefato foram atualizados para a nova versão no guia do SDK de Transmissão em tempo real: Web. A página inicial da documentação do Amazon IVS indica a versão atual de referências do SDK de Transmissão. Consulte também as Notas de release do Amazon IVS para essa versão. No Guia da Web, em "Recuperar um MediaStream de um dispositivo", também excluímos as duas linhas `max`. A prática recomendada é especificar apenas a `ideal`. Em Otimizações de streaming em tempo real, adicionamos uma nova seção, Otimização da taxa de bits de áudio e suporte a estéreo.	16 de outubro de 2023
Integridade do Stage: novas métricas do CloudWatch	Lançadas métricas do CloudWatch para streaming em tempo real do IVS. Consulte Monitoramento do streaming em tempo real do IVS.	12 de outubro de 2023

SDK de Transmissão: Android 1.12.1	Atualizado o número da versão e os links de artefato para a nova versão no guia do SDK de Transmissão de streaming em tempo real: Android. Também foi adicionada uma nova seção, Uso de microfones Bluetooth. A página inicial da documentação do Amazon IVS indica a versão atual de referências do SDK de Transmissão. Consulte também as Notas de release do Amazon IVS para essa versão.	12 de outubro de 2023
SDK de Transmissão: Web 1.5.2	O número da versão e os links de artefato foram atualizados para a nova versão no guia do SDK de Transmissão em tempo real: Web. A página inicial da documentação do Amazon IVS indica a versão atual de referências do SDK de Transmissão. Consulte também as Notas de release do Amazon IVS para essa versão.	14 de setembro de 2023
Conceitos básicos do streaming em tempo real do IVS	Em Android > Instalar o SDK de Transmissão, adicionada vinculação de dados.	12 de setembro de 2023

Tratamento de erros do SDK de Transmissão	Adição de seções de “Tratamento de erros” aos Guias do SDK de transmissão: Web, Android e iOS.	12 de setembro de 2023
Conceitos básicos do streaming em tempo real do IVS	Em Distribuir tokens de participantes, foi adicionada uma nota Importante sobre não desenvolver funcional idades com base no formato de token atual.	1º de setembro de 2023
Conceitos básicos do streaming em tempo real do IVS	Em Configurar permissões do IAM, o conjunto de permissões foi atualizado.	31 de agosto de 2023
SDK de Transmissão: Web 1.5.1, Android 1.12.0 e iOS 1.12.0	Foram atualizados o número de versão e os links de artefato para a nova versão nos guias do SDK de Transmissão em tempo real: Web, Android e iOS. Na página de aterrissagem da documentação do Amazon IVS, atualização dos links de referência do SDK de Transmissão para indicar a nova versão. Consulte também as Notas de release do Amazon IVS para essa versão.	23 de agosto de 2023

Lançamento do streaming em tempo real	As principais alterações na documentação acompanham esta versão. Renomeamos a documentação anterior para Streaming de baixa latência do IVS e publicamos a nova documentação Streaming em tempo real do IVS. A página inicial da documentação do IVS agora tem seções separadas para o streaming em tempo real e o streaming de baixa latência. Cada seção tem um Guia do usuário e uma Referência de API próprios. Para visualizar outras alterações na documentação, consulte Histórico do documento (streaming de baixa latência).	7 de agosto de 2023

SDK de Transmissão: Web 1.5.0, Android 1.11.0 e iOS 1.11.0	O número de versão e os links de artefato foram atualizados para a nova versão nos guias do SDK de Transmissão: Web, Android e iOS. Na página de aterrissagem da documentação do Amazon IVS, atualização dos links de referência do SDK de Transmissão para indicar a nova versão. Consulte também as Notas de release do Amazon IVS para essa versão.	7 de agosto de 2023

Alterações na Referência de API do Streaming em tempo real do IVS

Alterações de API	Descrição	Data
Ingestão redundante, streaming 24 horas por dia, 7 dias por semana	Modificado o objeto IngestConfiguration (adicionados os campos `redundantIngest` e `redundantIngestCredentials`). Isso afeta as solicitações e as respostas de CreateIngestConfiguration, GetIngestConfiguration e UpdateIngestConfiguration. Modificado o objeto IngestConfigurationSummary (adicionado o campo `redundantIngest`). Isso afeta a resposta a ListIngestConfigurations. Modificado o objeto Participant (adicionados os campos `redundantIngest` e `ingestConfigurationArn`). Isso afeta a resposta do GetParticipant.	8 de abril de 2026

Alterações de API	Descrição	Data
	As alterações do Guia do Usuário estão descritas na tabela Guia do Usuário.	
Atualização na operação StartParticipantReplication	Em StartParticipantReplication, o valor máximo do campo `reconnectWindowSeconds` foi alterado de 60 para 300.	16 de março de 2026
Troca de tokens de participantes	O objeto ExchangedParticipantToken foi adicionado. Os campos `newToken` e `previousToken` foram adicionados ao objeto de evento. O `TOKEN_EXCHANGED` foi adicionado como um valor válido para o campo `name` no objeto de evento. As alterações do Guia do Usuário estão descritas na tabela Guia do Usuário.	9 de dezembro de 2025
Ordenação personalizada de participantes do SSC	Tipos de dados GridConfiguration e PipConfiguration modificados (campo `participantOrderAttribute` adicionado), o que, por sua vez, afeta o objeto Composition. Isso afeta a solicitação e as respostas StartComposition e GetComposition. As alterações do Guia do Usuário estão descritas na tabela Guia do Usuário.	16 de setembro de 2025

Alterações de API	Descrição	Data
Replicação de participantes	Versão inicial dessa nova funcionalidade. Mudanças na documentação: • Foi adicionada terminologia específica para a replicação de participantes em “Conceitos principais”. • Foram adicionadas três novas operações: ListParticipantReplicas, StartParticipantReplication, StopParticipantReplication. • Foi adicionado um novo objeto, ParticipantReplica. • O campo `recordParticipantReplicas` foi adicionado ao objeto AutoParticipantRecordingConfiguration. Isso afeta a solicitação e resposta CreateStage, a resposta GetStage e a solicitação e resposta UpdateStage. • Foram adicionados três campos ao objeto Event: `destinationStageArn`, `destinationSessionId`, `replica`. Isso afeta a resposta do ListParticipantEvents. • Foram adicionados quatro campos aos objetos Participant e ParticipantSummary: `replicationState`, `replicationType`, `sourceStageArn`, `sourceSessionId`. Isso afeta as respostas do GetParticipant e ListParticipants. • Em Event, foram adicionados dois valores válidos ao campo `name`: `REPLICATION_STARTED`, `REPLICATION_STOPPED`.	29 de maio de 2025

Alterações de API	Descrição	Data
	As alterações do Guia do Usuário estão descritas na tabela Guia do Usuário.	
Duração do segmento-alvo	Modificação do objeto AutoParticipantRecordingConfiguration (adição do campo `hlsConfiguration`); isso afeta o objeto Stage. Isso afeta a solicitação e resposta CreateStage, a resposta GetStage e a solicitação e resposta UpdateStage. Modificação do objeto RecordingConfiguration (adição do campo `hlsConfiguration`). Isso afeta a resposta GetComposition e a solicitação e resposta StartComposition. Adição de dois objetos: CompositionRecordingHlsConfiguration e ParticipantRecordingHlsConfiguration.	13 de março de 2025
Combinação de gravação individual de participante	Modificação do objeto AutoParticipantRecordingConfiguration (adição do campo `recordingReconnectWindowSeconds`); isso afeta o objeto Stage. Isso afeta a solicitação e resposta CreateStage, a resposta GetStage e a solicitação e resposta UpdateStage. Atualização da descrição de `Participant.recordingS3Prefix`.	6 de março de 2025

Alterações de API	Descrição	Data
Configuração de miniaturas em tempo real	Objeto S3DestinationConfiguration modificado: `thumbnailConfigurations` foi adicionado. Isso afeta a resposta GetComposition e a solicitação e resposta StartComposition. Objeto AutoParticipantRecordingConfiguration modificado: `thumbnailConfiguration` e `NONE` adicionados como um valor válido para `mediaTypes`. Isso afeta a solicitação e resposta CreateStage, a resposta GetStage e a solicitação e resposta UpdateStage. Foram adicionados dois objetos: CompositionThumbnailConfiguration e ParticipantThumbnailConfiguration.	10 de dezembro de 2024
Atualizar objetos de evento e vídeo	No objeto Event, adicionamos mais valores válidos para `errorCode`. No objeto Video, esclarecemos que `height` e `width` devem ser números pares.	2 de outubro de 2024

Alterações de API	Descrição	Data
Ingerir RTMP	Adicionamos dois objetos: IngestConfiguration e IngestConfigurationSummary. Adicionamos cinco endpoints de IngestConfiguration (Create, Delete, Get, List, and Update). Atualizamos DeleteStage (descrição da operação) e DisconnectParticipant (descrições da operação e do `participantId`). Modificamos o objeto Participant (adicionamos o campo `protocol`). Isso afeta a resposta de GetParticipant. Modificamos o objeto StageEndpoints (adicionamos os campos `rtmp` e `rtmps`). Isso afeta as respostas de CreateStage, GetStage e UpdateStage. Também atualizamos a descrição desse objeto (adicionamos uma recomendação de armazenamento em cache).	9 de setembro de 2024
Gerar tokens de participantes com um par de chaves	Adicionamos três objetos (PublicKey, PublicKeySummary, StageEndpoints) e quatro endpoints: (DeletePublicKey, GetPublicKey, ImportPublicKey, ListPublicKeys). Modificamos o objeto Stage (adicionamos o campo `endpoints`). Isso afeta as respostas de CreateStage, GetStage e UpdateStage.	26 de junho de 2024
Gravação individual de participante	Adicionamos um objeto (AutoParticipantRecordingConfiguration) e modificamos três objetos (Participant, ParticipantSummary, Stage). Isso afeta cinco endpoints: solicitação e resposta de CreateStage, resposta de GetParticipant, resposta de GetStage, solicitação e resposta ListParticipants e solicitação e resposta UpdateStage.	20 de junho de 2024

Alterações de API	Descrição	Data
Remover `svs` dos padrões do ARN	Os padrões do ARN que especificavam `[is]vs` foram atualizados para especificar `ivs`. Isso afeta todos os três endpoints de Tag e o campo `ChannelDestinationConfiguration$channelArn` .	25 de abril de 2024
Atualizações da composição do servidor	Adicionamos um objeto: PipConfiguration. Modificamos dois objetos (LayoutConfiguration, GridConfiguration). Isso afeta a resposta GetComposition e a solicitação e resposta StartComposition.	13 de março de 2024
Gravação composta	Adicionamos 4 endpoints de StorageConfiguration e 7 objetos (DestinationDetail, RecordingConfiguration, S3DestinationConfiguration, S3Detail, S3StorageConfiguration, StorageConfiguration, StorageConfigurationSummary). Modificamos 3 objetos (Composition, Destination, DestinationConfiguration). Isso afeta a resposta GetComposition e a solicitação e resposta StartComposition.	16 de novembro de 2023
Composição do servidor	Adicionamos 8 endpoints de Composition e EncoderConfiguration e 11 objetos (ChannelIDestinationConfiguration, Composition, CompositionSummary, Destination, DestinationConfiguration, DestinationSummary, EncoderConfiguration, EncoderConfigurationSummary, GridConfiguration, LayoutConfiguration e Video).	16 de novembro de 2023
Integridade do Stage: novos dados de participante	Foram adicionados seis campos ao objeto Participante: `browserName` , `browserVersion` , `ispName`, `osName`, `osVersion` e `sdkVersion` . Isso afeta a resposta do GetParticipant.	12 de outubro de 2023

Alterações de API	Descrição	Data
Token de participante	Foi adicionada uma nota Importante sobre não desenvolver funcionalidades com base no formato de token atual.	1º de setembro de 2023
Lançamento do streaming em tempo real do IVS	As principais alterações na documentação acompanham esta versão. Renomeamos a documentação anterior para Streaming de baixa latência do IVS e publicamos a nova documentação Streaming em tempo real do IVS. A página inicial da documentação do IVS agora tem seções separadas para o streaming em tempo real e o streaming de baixa latência. Cada seção tem um Guia do usuário e uma Referência de API próprios. A Referência de API do Streaming em tempo real do IVS faz parte da documentação do streaming em tempo real do IVS. Anteriormente, ela era intitulad a Referência da API de palco do IVS. Seu histórico anterior é descrito em Histórico do documento (streaming de baixa latência).	7 de agosto de 2023

Notas de release do IVS | Streaming em tempo real

Este documento contém todas as notas de lançamento do Streaming em tempo real do Amazon IVS, começando com as mais recentes, organizadas por data de lançamento.

24 de setembro de 2026

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.47.0, iOS 1.47.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Android 1.47.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.47.0/android/ • Corrigido um bug em que a reprodução de áudio pode não ser recuperada após cancelar a assinatura e reassinar um participante em determinados fones de ouvido Bluetooth. • O áudio agora é silenciado imediatamente ao chamar `leave` em um `Stage`. • Recuperação de estado aprimorada após perda de rede.
SDK de Transmissão para iOS 1.47.0	Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.47.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.47.0/ios/ • O áudio agora é silenciado imediatamente ao chamar `leave` em um `IVSStage`.

Plataforma	Downloads e alterações
	• Recuperação de estado aprimorada após perda de rede.

Tamanho do SDK de Transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	6,121 MB	14,863 MB
armeabi-v7a	5,306 MB	10,296 MB
x86_64	6,240 MB	15,463 MB
x86	6,516 MB	16,096 MB

Tamanho do SDK de Transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	4,105 MB	8,347 MB

24 de setembro de 2026

SDK de Transmissão do IVS: Web 1.40.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Web 1.40.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference • Correções de erros e melhorias na estabilidade.

27 de agosto de 2026

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.46.0, iOS 1.46.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Android 1.46.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.46.0/android/ • Corrigida uma falha rara que poderia ocorrer ao chamar `leave()` em um estágio enquanto ele estava lidando com um erro fatal. • Introduzimos APIs de `RealTimeConnection` que criam uma conexão persistente em vários estágios, reduzindo o tempo até o vídeo quando os usuários fazem a transição entre os estágios. • Corrigida uma falha rara que poderia ocorrer se a reprodução de áudio do OpenSL ES não iniciasse corretamente. • Foram corrigidos problemas raros de reprodução e gravação em alguns modelos de dispositivos ao usar as predefinições de caso de uso de áudio STUDIO ou SUBSCRIBE_ONLY.
SDK de Transmissão para iOS 1.46.0	Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.46.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.46.0/ios/

Plataforma	Downloads e alterações
	• Corrigida uma falha rara que poderia ocorrer ao chamar `leave()` em um estágio enquanto ele estava lidando com um erro fatal. • Introduzimos APIs de `IVSRealTimeConnection` que criam uma conexão persistente em vários estágios, reduzindo o tempo até o vídeo quando os usuários fazem a transição entre os estágios.

Tamanho do SDK de Transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	6,089 MB	14,784 MB
armeabi-v7a	5,277 MB	10,235 MB
x86_64	6,206 MB	15,378 MB
x86	6,481 MB	16,010 MB

Tamanho do SDK de Transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	4,085 MB	8,297 MB

27 de agosto de 2026

SDK de Transmissão do IVS: Web 1.39.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Web 1.39.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference • Corrigido um problema em que os usuários do Firefox não conseguiam se reconectar a um estágio depois de ficarem offline por muito tempo. • Corrigido um RangeError que causava falha na publicação no Chrome 152+ quando a transmissão simultânea estava ativada.

19 de agosto de 2026

Reutilização da conexão entre estágios

Agora você pode reutilizar uma única conexão em vários estágios, reduzindo o tempo até o vídeo quando os usuários transitam entre os estágios. Use o novo atributo `RealTimeConnection` para estabelecer a conexão de rede uma vez e compartilhá-la entre ingressos nos estágios, eliminando a configuração repetida da conexão. Isso é útil para aplicativos em que os usuários navegam em um feed de transmissões ao vivo e passam rapidamente de uma à outra. Consulte Como reduzir o tempo até o vídeo ao alternar entre estágios.

19 de agosto de 2026

SDK de transmissão do Amazon IVS: Android 1.43.2 (streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Android 1.43.2	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.43.2/android/ • Corrigido um problema que poderia causar falha na reprodução do áudio em alguns dispositivos Pixel.

Tamanho do SDK de Transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	6,041 MB	14,669 MB
armeabi-v7a	5,234 MB	10,164 MB
x86_64	6,151 MB	15,250 MB
x86	6,427 MB	15,875 MB

12 de agosto de 2026

SDK de Transmissão do IVS: Web 1.38.1 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Web 1.38.1	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference

Plataforma	Downloads e alterações
	• Corrigido o `PUBLISH_ERROR` (código 1015) causado por uma regressão de transmissão simultânea no Chrome 152+ para publicadores com transmissão simultânea ativada e duas ou menos camadas configuradas.

11 de agosto de 2026

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.43.1 (streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Android 1.43.1	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.43.1/android/ • Corrigida uma falha rara que poderia ocorrer se a reprodução de áudio do OpenSL ES não iniciasse corretamente. • Corrigido um problema que poderia causar reprodução de áudio em volume reduzido em alguns dispositivos da Samsung.

Tamanho do SDK de Transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	6,041 MB	14,669 MB
armeabi-v7a	5,234 MB	10,164 MB
x86_64	6,151 MB	15,250 MB
x86	6,427 MB	15,875 MB

30 de julho de 2026

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.45.0, iOS 1.45.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Android 1.45.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.45.0/android/ • Correção de um problema devido ao qual os assinantes viam uma transmissão de vídeo congelada após se recuperarem da degradação da rede. • Correção de uma falha rara relacionada ao uso de `CustomImageSource` nos estágios. • Correções de erros e melhorias na estabilidade.
SDK de Transmissão para iOS 1.45.0	Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.45.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.45.0/ios/ • Correção de um problema devido ao qual os assinantes viam uma transmissão de vídeo congelada após se recuperarem da degradação da rede. • Correções de erros e melhorias na estabilidade. • O suporte para iOS 14 será descontinuado a partir do IVS SDK de Transmissão 1.48.0.

Tamanho do SDK de Transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	6,071 MB	14,716 MB
armeabi-v7a	5,260 MB	10,188 MB
x86_64	6,186 MB	15,307 MB
x86	6,459 MB	15,940 MB

Tamanho do SDK de Transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	4,077 MB	8,281 MB

30 de julho de 2026

SDK de Transmissão do IVS: Web 1.38.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Web 1.38.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference • Correção de um caso de exceção em que o áudio era interrompido na composição do estágio devido a uma falha temporária na rede do publicador.

7 de julho de 2026

SDK de Transmissão do Amazon IVS: iOS 1.44.1 (streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para iOS 1.44.1	Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.44.1/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.44.1/ios/ • Deadlock raro corrigido ao sair e desalocar um `IVSStage`.

Tamanho do SDK de Transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	4.073 MB	8,281 MB

2 de julho de 2026

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.44.0, iOS 1.44.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Android 1.44.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.44.0/android/

Plataforma	Downloads e alterações
	• Utilização aprimorada da rede durante operações de publicação e assinatura. • Desempenho de recuperação aprimorado para assinantes após a degradação da rede.
SDK de Transmissão para iOS 1.44.0	Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.44.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.44.0/ios/ • Utilização aprimorada da rede durante operações de publicação e assinatura. • Desempenho de recuperação aprimorado para assinantes após a degradação da rede.

Tamanho do SDK de Transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	6.061	14.699
armeabi-v7a	5,250	10.175
x86_64	6.176	15.289
x86	6.452	15.922

Tamanho do SDK de Transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	4.072	8.264

2 de julho de 2026

SDK de Transmissão do IVS: Web 1.37.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Web 1.37.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference • Correções de erros e melhorias na estabilidade.

4 de junho de 2026

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.43.0, iOS 1.43.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Android 1.43.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.43.0/android/ • O retorno de chamada fornecido à API Stage.setAudioCallback adicionado na versão 1.42.0 agora persistirá em todos os ciclos de saída/ingresso, onde antes era apagado na licença. • Correção de uma falha rara ao derrubar a última Etapa que estava sendo publicada com o microfone do dispositivo.
SDK de Transmissão para iOS 1.43.0	Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.43.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip

Plataforma	Downloads e alterações
	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.43.0/ios/ • O retorno de chamada fornecido à API IVSStage.setAudioCallback adicionado na versão 1.42.0 agora persistirá em todos os ciclos de saída/ingresso, onde antes era apagado na licença. • Corrigido um erro em que a lanterna da câmera pode ser ligada outra vez acidentalmente após trocar de câmera e girar o dispositivo.

Tamanho do SDK de Transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	6,040 MB	14,665 MB
armeabi-v7a	5,232 MB	10,161 MB
x86_64	6,149 MB	15,246 MB
x86	6,425 MB	15,870 MB

Tamanho do SDK de Transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	4,078 MB	8,281 MB

4 de junho de 2026

SDK de Transmissão do IVS: Web 1.36.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Web 1.36.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference • Correções de erros e melhorias na performance.

7 de maio de 2026

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.42.0, iOS 1.42.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Android 1.42.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.42.0/android/ • Adicionado `Stage.setAudioCallback` para receber dados de áudio PCM mistos de todos os participantes remotos. Deve ser chamado antes de `join()`; limpo automaticamente. `leave()` • Correções de erros e melhorias na performance.
SDK de Transmissão para iOS 1.42.0	Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.42.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip

Plataforma	Downloads e alterações
	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.42.0/ios/ • Adicionado `IVSSStage.setAudioCallback` para receber dados de áudio PCM mistos de todos os participantes remotos. Deve ser chamado antes de `join`; limpo automaticamente. `leave` • Correções de erros e melhorias na performance.

Tamanho do SDK de Transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,853 MB	14,194 MB
armeabi-v7a	5,078 MB	9,840 MB
x86_64	5,967 MB	14,758 MB
x86	6,220 MB	15,318 MB

Tamanho do SDK de Transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	3,888 MB	7,935 MB

7 de maio de 2026

SDK de Transmissão do IVS: Web 1.35.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Web 1.35.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference • Correções de erros e melhorias na performance.

16 de abril de 2026

Troca de tokens no SDK de transmissão web

Os leiautes de composição do servidor agora são atualizados dinamicamente após a troca de tokens. Se o leiaute usar atributos como `featuredParticipantAttribute` ou `participantOrderAttribute`, as alterações feitas como parte de uma troca de tokens atualizarão imediatamente a composição ativa sem que o participante precise se reconectar.

Além disso, a troca de tokens agora é compatível com o SDK de transmissão web, implementada pelo método `exchangeToken` adicionado no SDK de transmissão web 1.33.0.

9 de abril de 2026

SDK de Transmissão do IVS: Web 1.34.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Web 1.34.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference • Corrigido um erro em que as tentativas de assinatura ou publicação imediatamente

Plataforma	Downloads e alterações
	após invocações de `exchangeToken` podiam apresentar falha. • Adicionadas informações na proprieda de de detalhes para os erros `TOKEN_EXC HANGE_FAILED` .

9 de abril de 2026

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.41.0, iOS 1.41.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Android 1.41.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.41.0/android/ • Adicionada a possibilidade de escolha entre algoritmos de cancelamento de eco nativos da plataforma, AECM ou AEC3 com suporte automático a fallback. • Adicionada a possibilidade de escolha entre supressão de ruído nativa da plataforma ou baseada em software com suporte automátic o a fallback. • Importante: se você usar `StageAudi oConfiguration.enableNoiseS uppression` , agora deverá passar a chamar `StageAudioManager. enableNoiseSuppression` . A supressão de ruído agora é gerenciada globalmente, e não por fluxo. • A supressão de ruído de software agora é desabilitada por padrão nas predefinições

Plataforma	Downloads e alterações
	de modo de áudio `STUDIO` e `SUBSCRIBE_ONLY` para alinhamento com o iOS.
SDK de Transmissão para iOS 1.41.0	Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.41.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.41.0/ios/ • Correções de erros e melhorias na estabilidade.

Tamanho do SDK de Transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,834 MB	14,157 MB
armeabi-v7a	5,056 MB	9,812 MB
x86_64	5,945 MB	14,721 MB
x86	6,200 MB	15,285 MB

Tamanho do SDK de Transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	3,927 MB	7,980 MB

8 de abril de 2026

Ingestão redundante, streaming 24 horas por dia, 7 dias por semana

A ingestão redundante já está disponível para fluxos RTMP(S) e E-RTMP(S). Esse atributo permite o streaming simultâneo de dois codificadores para um único palco, com failover automático para a mesma mídia de origem. A ingestão redundante é ideal para eventos ao vivo, fluxos ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana ou qualquer cenário em que a entrega ininterrupta seja essencial. Ao transmitir de dois codificadores, você pode se proteger de interrupções inesperadas e, ao mesmo tempo, habilitar o streaming contínuo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para obter mais informações, consulte:

- Guia do usuário: adicionamos Ingestão redundante em Publicação RTMP no IVS.
- Referência da API de streaming em tempo real: as alterações são descritas na tabela “Referência da API” do Histórico do documento.

12 de março de 2026

SDK de Transmissão do IVS: Web 1.33.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Web 1.33.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference • Implementação do método `exchangeToken` para troca de tokens em tempo real. • Implementação do evento STAGE_PARTICIPANT_METADATA_CHANGED, que é acionado quando `attributes` e/ou `userId` sofre(m) alteração após trocas de tokens. • Adição do campo `encoderImplementation` no método `requestQualityStats()` do fluxo de estágio local da solicitação.

12 de março de 2026

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.40.0, iOS 1.40.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Android 1.40.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.40.0/android/ • Aprimoramento de mensagens de erro relacionadas a falhas na validação do certificado TLS e expansão dos códigos de enumeração de erros.
SDK de Transmissão para iOS 1.40.0	Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.40.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.40.0/ios/ • Aprimoramento de mensagens de erro relacionadas a falhas na validação do certificado TLS e expansão dos códigos de enumeração de erros.

Tamanho do SDK de Transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,823 MB	14,139 MB
armeabi-v7a	5,046 MB	9,798 MB
x86_64	5,935 MB	14,702 MB

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
x86	6,190 MB	15,265 MB

Tamanho do SDK de Transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	3,939 MB	8,013 MB

13 de fevereiro de 2026

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.39.0, iOS 1.39.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Android 1.39.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.39.0/android/ • Pequenas correções de bugs para reconexões de fones de ouvido Bluetooth usando o modo de áudio STUDIO. • As principais ferramentas de compilação do Android e a versão do NDK foram atualizadas. • Corrigido um impasse raro ao interromper um `MixedImageDevice` .
SDK de Transmissão para iOS 1.39.0	Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.39.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip

Plataforma	Downloads e alterações
	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.39.0/ios/ • Atualização do Xcode para a versão 26.2. • A partir desta versão, os SDKs do IVS não são mais distribuídos por meio do CocoaPods. O CocoaPods anunciou sua descontinuação em 2024 e entrará no estado somente leitura ainda este ano. O Swift Package Manager (SPM) substitui o CocoaPods como solução de gerenciamento de dependências com suporte da Apple e é a forma padrão de integrar SDKs em projetos Xcode modernos. Recomendamos que você migre para o SPM ou integre as estruturas do SDK do IVS diretamente em seu projeto. Os SDKs do IVS têm total suporte em ambas as abordagens. Alterações na documentação relacionada foram feitas em: • Introdução ao Streaming em tempo real do IVS — “Etapa 4: Integrar o SDK de Transmissão do IVS” > “iOS” • Guia do SDK de Transmissão do iOS — “Instalar a biblioteca”

Tamanho do SDK de Transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,788 MB	14,059 MB

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
armeabi-v7a	5,016 MB	9,740 MB
x86_64	5,898 MB	14,615 MB
x86	6,154 MB	15,184 MB

Tamanho do SDK de Transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	3,932 MB	7,996 MB

12 de fevereiro de 2026

SDK de Transmissão do IVS: Web 1.32.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Web 1.32.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference • Correções de erros e melhorias na estabilidade.

13 de janeiro de 2026

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.38.0, iOS 1.38.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Android 1.38.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.38.0/android/ • Função de priorização de camadas - Adição de enumeração de `Priority` à `StageVideoConfiguration.Layer` com os valores: `VERY_LOW`, `LOW`, `MEDIUM` e `HIGH`. Isso determinará qual camada será descartada primeiro de acordo com as restrições de largura de banda da rede. • Reconexão de estágio mais rápida após a restauração da conectividade de rede. • Os códigos associados a alguns erros foram alterados. Consulte o Guia de migração de erros do SDK de transmissão móvel abaixo.
SDK de Transmissão para iOS 1.38.0	Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.38.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.38.0/ios/ • Função de priorização de camadas - Adição de enumeração de `IVSLocalStageStreamLayerPriority` com os valores: `VeryLow`, `Low`, `Medium` e `High`. Isso determinará qual camada será descartad

Plataforma	Downloads e alterações
	a primeiro de acordo com as restrições de largura de banda da rede. • Reconexão de estágio mais rápida após a restauração da conectividade de rede. • Os códigos associados a alguns erros foram alterados. Consulte o Guia de migração de erros do SDK de transmissão móvel abaixo.

Tamanho do SDK de Transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,795 MB	14,070 MB
armeabi-v7a	5,021 MB	9,746 MB
x86_64	5,904 MB	14,630 MB
x86	6,161 MB	15,198 MB

Tamanho do SDK de Transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	3,609 MB	8,078 MB

Guia de migração de erros do SDK de transmissão móvel

Na versão 1.38.0 dos SDKs de transmissão para iOS e Android, os códigos associados a alguns erros foram alterados. Anteriormente, não havia uma propriedade única que pudesse ser usada para identificar de forma exclusiva qualquer erro sinalizado pelos SDKs. Em vez disso, era preciso examinar uma combinação das propriedades a seguir para entender o significado de um erro:

Android	iOS

`BroadcastException.getCode()`
 	
`BroadcastException.getUid()`
 	
`BroadcastException.getError()`
 	
`BroadcastException.getSource()`
 	
`BroadcastException.getDetail()`
	`NSError.code`
	
	`NSError.userInfo[IVSBroadcastUidDescriptionErrorKey]`
	
	`NSError.userInfo[IVSBroadcastResultDescriptionErrorKey]`
	
	`NSError.userInfo[IVSBroadcastSourceDescriptionErrorKey]`
	
	`NSError.userInfo[NSLocalizedDescriptionKey]`

Com a versão 1.38.0 e posteriores, `BroadcastException.getCode()` (Android) e `NSError.code` (iOS) retornam um ID exclusivo que pode ser pesquisado nas enumerações públicas `BroadcastErrorCode` (Android) e `IVSBroadcastErrorCode` (iOS).

Além do fato de que `code` se tornou o ID exclusivo para todos os erros, um campo foi adicionado: `BroadcastException.getPlatformCode()` (Android) e `NSError.userInfo[IVSBroadcastPlatformCodeDescriptionErrorKey]` (iOS). Se um erro for causado pela plataforma subjacente (como um erro de rede ou um erro de codificação ou decodificação de vídeo), esse campo será diferente de zero e poderá ser usado para coletar informações adicionais da documentação da plataforma.

Migração do SDK 1.37.0 e versões anteriores

Para que cada erro estivesse de acordo com a nova estratégia, foram alterados os valores de alguns erros existentes. Veja abaixo um guia para comparar a lógica atual com a nova lógica:

- Qualquer erro em que `code` seja diferente de zero manterá o mesmo valor para o código; no entanto, consultar o código por meio das novas constantes de enumeração pode melhorar a clareza. Por exemplo, comparar um erro com `BroadcastErrorCode.Broadcast.LatencyThresholdReached` é mais claro do que compará-lo com `20401`.

- Qualquer erro em que `UID` tinha um valor (ou seja, que não fosse `-1` no Android ou `"-1"` no iOS) agora faz com que o campo `code` seja definido com o valor `UID` que existia anteriormente. Se houver condicionais comparando o campo `UID`, você pode manter as constantes, mas compare-as com o campo `code` daqui para frente.
- Alguns erros anteriores não continham um valor `code` ou `UID`. Eles geralmente eram combinados com base na `message` (Android) ou `description` (iOS) do erro, o que não é uma forma confiável de identificar erros devido à natureza dinâmica das mensagens de erro. Como esses erros não tinham características de identificação exclusivas, não podem ser realizados mapeamentos individuais. No entanto, a maioria dos erros manteve a mesma descrição e, portanto, é possível continuar usando a mesma lógica de correspondência e, ao mesmo tempo, coletar e relatar o novo valor de `code` para versões futuras da aplicação.

Como exemplo concreto, a verificação de erros na tabela a seguir deve ser migrada da seguinte forma:

Before	Depois
`error.code == 20401`	`error.code == BroadcastErrorCode .Broadcast.LatencyThreshold Reached` Sem alteração, mas prefira a comparação com o valor da enumeração.
`error.uid == 207`	`error.code == BroadcastErrorCode .Net.SocketRemoteHangup` Compare com `code` em vez de `uid`.
`error.message.contains("Ice ConnectionFailed")`	`error.code == BroadcastErrorCode .RealTime.PeerConnectionIce ConnectionFailed` Não compare com `message` (ou `source` ou `result/detail`). Em vez disso, encontre o código de enumeração apropriado para a comparação.

A parte mais importante de um erro ainda é `BroadcastException.getPlatformCode()` (Android) e `NSError.userInfo[IVSBroadcastPlatformCodeDescriptionErrorKey]` (iOS), mas na versão 1.38.0 e posteriores, o campo `code` identifica erros de forma exclusiva e permite a pesquisa imediata do nome e da descrição do erro nas enumerações `BroadcastErrorCode` (Android) e `IVSBroadcastErrorCode` (iOS). Como resultado, outros campos, como `UID`, `source` e `detail`, não devem ser usados na lógica de pesquisa e existem apenas como informações complementares.

11 de dezembro de 2025

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.37.1 (streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Android 1.37.1	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.37.1/android/ • Problemas corrigidos relacionados à desmontagem da prévia do participante.

Tamanho do SDK de Transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,754 MB	13,965 MB
armeabi-v7a	4,991 MB	9,683 MB
x86_64	5,858 MB	14,529 MB
x86	6,128 MB	15,120 MB

9 de dezembro de 2025

Troca de tokens de participante

O novo suporte para troca de tokens de participantes permite que você faça o upgrade ou downgrade dos recursos de token e atualize os atributos do token no SDK do cliente IVS sem forçar os clientes a se desconectarem e se reconectarem. Isso é útil em cenários como co-hospedagem, em que os participantes podem começar com recursos somente para assinantes e, posteriormente, precisarem de recursos de publicação.

Veja a nova página sobre Troca de tokens.

5 de dezembro de 2025

SDK de Transmissão do IVS: Web 1.31.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Web 1.31.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference • Correções de erros e melhorias na estabilidade.

5 de dezembro de 2025

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.37.0, iOS 1.37.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Android 1.37.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.37.0/android/

Plataforma	Downloads e alterações
	• Correções de erros e melhorias na estabilidade. • O suporte para troca de tokens de participantes foi adicionado.
SDK de Transmissão para iOS 1.37.0	Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.37.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.37.0/ios/ • Correções de erros e melhorias na estabilidade. • O suporte para troca de tokens de participantes foi adicionado.

Tamanho do SDK de Transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,753 MB	13,961 MB
armeabi-v7a	4,990 MB	9,680 MB
x86_64	5,857 MB	14,525 MB
x86	6,127 MB	15,116 MB

Tamanho do SDK de Transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	3,588 MB	8,028 MB

7 de novembro de 2025

Sincronização de gravação individual de participante

O novo suporte a tags `EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME` nas listas de reprodução HLS de gravação individual de participantes permite a sincronização precisa de várias gravações de participantes durante o pós-processamento. Esse atributo fornece carimbos de data e hora UTC com precisão de milissegundos no início da gravação e nos pontos de descontinuidade, permitindo criar composições sincronizadas (como layouts lado a lado ou picture-in-picture), mesmo quando os participantes enfrentam interrupções de rede ou entram em momentos diferentes. Para obter detalhes, consulte Sincronizar gravações de vários participantes em Gravação individual de participante.

30 de outubro de 2025

SDK de Transmissão do IVS: Web 1.30.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Web 1.30.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference • Correções de erros e melhorias na estabilidade.

30 de outubro de 2025

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.36.0, iOS 1.36.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Android 1.36.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.36.0/android/

Plataforma	Downloads e alterações
	• Recuperação aprimorada da câmera ao retornar ao primeiro plano depois de permanecer em segundo plano por um longo período. • Adição de um método `embedMessage` em `ImageDevice` para permitir a inserção de cargas úteis de metadados em um fluxo de vídeo publicado. Consulte Incorporar mensagens no Guia do SDK de Transmissão para Android.
SDK de Transmissão para iOS 1.36.0	Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.36.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.36.0/ios/ • Adição de um método `embedMessage` em `IVSImageDevice` para permitir a inserção de cargas úteis de metadados em um fluxo de vídeo publicado. Consulte Incorporar mensagens no Guia do SDK de Transmissão para iOS.

Tamanho do SDK de Transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,736 MB	13,898 MB
armeabi-v7a	4,974 MB	9,638 MB
x86_64	5,839 MB	14,456 MB

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
x86	6,109 MB	15,047 MB

Tamanho do SDK de Transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	3,569 MB	7,962 MB

14 de outubro de 2025

Limite de tempo real atualizado: composições

Atualizamos a cota para "máximo de recursos de composição simultâneos por conta" de 5 para 20. Isso está documentado em Service Quotas > Outras cotas.

2.º de outubro de 2025

SDK de Transmissão do IVS: Web 1.29.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Web 1.29.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference • Correções de erros e melhorias na estabilidade.

2.º de outubro de 2025

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.35.0, iOS 1.35.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Android 1.35.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.35.0/android/ • Correções de erros e melhorias na estabilidade.
SDK de Transmissão para iOS 1.35.0	Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.35.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.35.0/ios/ • `IVSImageDevice.setOnFrameCallback` agora pode ser personalizado com um `DispatchQueue` e, opcionalmente, pode incluir o `CVPixelBuffer` associado ao quadro.

Tamanho do SDK de Transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,730 MB	13,900 MB
armeabi-v7a	4,971 MB	9,639 MB
x86_64	5,835 MB	14,455 MB

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
x86	6,104 MB	15,041 MB

Tamanho do SDK de Transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	3,569 MB	7,963 MB

16 de setembro de 2025

Composição do servidor: ordenação personalizada de participantes

O novo suporte para ordenação personalizada de participantes do SSC fornece controle granular sobre o posicionamento dos participantes nos layouts de grade e Picture-in-Picture (PiP). Consulte a Composição do servidor (várias alterações, incluindo adição `participantOrderAttribute` e "ordenação personalizada de participantes") e a Referência de API do Streaming em tempo real do IVS (`participantOrderAttribute` adicionado ao objeto Composição).

11 de setembro de 2025

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.34.0, iOS 1.34.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Android 1.34.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.34.0/android/ • Melhorias na CPU para transporte de mídia de publicação e assinatura. • `packetsLost` adicionado a `LocalVideoStats` e `LocalAudioStats`.

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para iOS 1.34.0	Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.34.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.34.0/ios/ • Melhorias na CPU para transporte de mídia de publicação e assinatura. • `packetsLost` adicionado a `IVSLocalVideoStats` e `IVSLocalAudioStats`. • Corrigido um bug em que os dispositivos não se desconectavam após saírem de um estágio, o que poderia resultar no acendimento inesperado dos indicadores de privacidade.

Tamanho do SDK de Transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,796 MB	14,089 MB
armeabi-v7a	5,036 MB	9,788 MB
x86_64	5,906 MB	14,653 MB
x86	6,174 MB	15,240 MB

Tamanho do SDK de Transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	3,594 MB	8,046 MB

10 de setembro de 2025

VPC endpoints de interface

O novo suporte para endpoints da VPC (Virtual Private Cloud) de interface permite que você estabeleça uma conexão privada segura entre seu Amazon VPC e IVS, para workloads que exigem ingestão segura de vídeo ao vivo. Isso mantém seu tráfego de ingestão de IVS dentro da rede AWS e fora da Internet pública. Os endpoints da VPC de interface são desenvolvidos pelo AWS PrivateLink, uma tecnologia da AWS que permite a comunicação privada entre os serviços da AWS usando uma interface de rede elástica com IPs privados em sua Amazon VPC. Consulte Ingestão privada no Guia do usuário de streaming de baixa latência do IVS e Ingestão privada em estágios no Guia do usuário de streaming em tempo real do IVS.

4 de setembro de 2025

SDK de transmissão do IVS: Web 1.28.0 (streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Web 1.28.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference • Entrar em um estágio que foi excluído, ou com um token de participante que foi desconectado, agora relata `STAGE_DELETED` ou `STAGE_DISCONNECTED` erros em vez de `TIMEOUT`. • Solicitações de sondagem interna otimizadas relacionadas à transmissão simultânea.

7 de agosto de 2025

SDK de transmissão do IVS: Web 1.27.0 (streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Web 1.27.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference • Adicionado `requestQualityStats` a `RemoteStageStream`, o que expõe um objeto simplificado de estatísticas de vídeo e áudio obtidas em `requestRTCStats`. • Atualizações para garantir que o estado silenciado de `RemoteStageStream` e seu estado habilitado de `mediaStreamTrack` estejam sempre sincronizados.

7 de agosto de 2025

SDK de transmissão do Amazon IVS: Android 1.33.0, iOS 1.33.0 (streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações

SDK de Transmissão para Android 1.33.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.33.0/android/
	• Novos métodos de controle da lanterna do dispositivo:
	  • `CameraSource.Capabilities` Implementa `isTorchSupported`.
	  • `CameraSource.Options.Builder` Implementa `setEnableTorch`.

Plataforma	Downloads e alterações
	• O SDK de Transmissão para Android atende ao requisito de compatibilidade de tamanho de página de 16 KB do Google Play. (Observação: isso foi implementado a partir da versão 1.23.0 do SDK.)
SDK de Transmissão para iOS 1.33.0	Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.33.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.33.0/ios/ • Novo método de controle da lanterna do dispositivo: `IVSImageDevice` implementa duas propriedades, `isTorchSupported` e `torchEnabled`. Verifique se o dispositivo é compatível com lanterna com `isTorchSupported` e alterne-a configurando `torchEnabled`. • Resolvido um problema no iOS 18.5+ com determinadas VPNs que poderia resultar no esgotamento de tempos limite de conexão entre pares. (Observação: implementação aplicada a partir da versão 1.32.1 do SDK.)

Tamanho do SDK de Transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,689 MB	13,829 MB
armeabi-v7a	4,962 MB	9,649 MB

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
x86_64	5,806 MB	14,413 MB
x86	6,066 MB	14,983 MB

Tamanho do SDK de Transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	3,505 MB	7,828 MB

25 de julho de 2025

SDK de transmissão do Amazon IVS: Android 1.32.2 (streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Android 1.32.2	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.32.2/android/ • IPv6 desabilitado para conexões de `Stage`.

Tamanho do SDK de Transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,693 MB	13,838 MB
armeabi-v7a	4,964 MB	9,653 MB
x86_64	5,810 MB	14,422 MB
x86	6,067 MB	14,988 MB

23 de julho de 2025

Aplicação de novas métricas e limites em tempo real: publicadores e assinaturas simultâneos

Em 23 de junho, apresentamos duas novas cotas de serviço ajustáveis do número máximo de publicadores e assinaturas simultâneos em todos os estágios de uma região da AWS. Começamos a aplicar essas novas cotas hoje.

15 de julho de 2025

Novo limite de tempo real: replicações de participantes simultâneas

Apresentamos uma nova cota de serviço não ajustável do número máximo de replicações simultâneas por participante em todas as etapas em uma região da AWS. Isso está documentado em Service Quotas > Outras cotas.

10 de julho de 2025

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.32.1, iOS 1.32.1 (streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Android 1.32.1	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.32.1/android/ • removido `StageAudioConfiguration.enableEchoCancellation()` . Em vez disso, use `StageAudioManager` para hablitiar ou desabilitar o cancelamento de eco. • Modificou as predefinições de `STUDIO` e de `SUBSCRIBE_ONLY` em `StageAudioManager` para desativar o cancelame

Plataforma	Downloads e alterações
	nto de eco. Se você quiser usar o `STUDIO` com cancelamento de eco, primeiro defina a predefinição e habilite o cancelamento de eco para substituir a preferência padrão do `STUDIO` para não cancelamento de eco. • Adicionou uma suíte de API do `MixedDevice` para compor várias fontes de imagem e áudio em uma única saída do `Device`, que pode ser usada para publicar áudios e imagens mais complexos em um palco.
SDK de Transmissão para iOS 1.32.1	Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.32.1/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.32.1/ios/ • Adicionou uma suíte de API do `IVSMixedDevice` para compor várias fontes de imagem e áudio em uma única saída `IVSDevice`, que pode ser usada para publicar áudios e imagens mais complexos em um palco.

Tamanho do SDK de Transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,692 MB	13,840 MB
armeabi-v7a	4,965 MB	9,655 MB
x86_64	5,810 MB	14,424 MB

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
x86	6,068 MB	14,990 MB

Tamanho do SDK de Transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	3,508 MB	7,900 MB

7 de julho de 2025

SDK de Transmissão do IVS: Web 1.26.0 (streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Web 1.26.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference • `requestQualityStats` adicionado ao LocalStageStream, que expõe um objeto simplificado de estatísticas de vídeo e áudio provenientes de requestRTCStats. • Corrigido um vazamento de websocket que poderia ocorrer durante a configuração, causando falhas de junção subsequentes. • Corrigido um problema em que erros 1302 apareciam incorretamente ao tentar novamente uma operação de assinatura ou publicação com falha. • Estabilidade de repetição aprimorada para conexões de assinatura e publicação

Plataforma	Downloads e alterações
	quando a conexão de junção está no estado ERRORED ou CONNECTING.

23 de junho de 2025

Novas métricas e limites em tempo real: publicadores e assinaturas simultâneos

Apresentamos duas novas cotas de serviço ajustáveis, para o número máximo de publicadores e assinaturas simultâneos em todos os estágios em uma região da AWS. Isso está documentado em Service Quotas > Outras cotas. Essas cotas oferecem mais controle sobre o uso total da sua conta. Anteriormente, o IVS impunha limites apenas ao número de publicadores e assinantes por estágio. Isso dificultou a definição de proteções no nível da conta e poderia resultar em maior uso e custos associados do que o esperado, especialmente para clientes que criavam vários estágios.

Observação: começaremos a aplicar essas novas cotas em 23 de julho, para que você tenha 30 dias para analisar seu uso e solicitar aumentos de cota de serviço, se necessário.

Também adicionamos duas novas métricas do CloudWatch, `ConcurrentPublishers` e `ConcurrentSubscriptions`. Essas métricas ajudam você a monitorar o uso em todos os estágios e avaliar se você está se aproximando dos limites padrão. Isso está documentado em Monitoramento de streaming em tempo real > Métricas do CloudWatch. Recomendamos configurar os alarmes do CloudWatch para alertá-lo quando seu uso estiver próximo de um limite de cota.

20 de junho de 2025

Suporte para ingestão de vídeo com várias faixas do E-RTMP

Você pode usar o vídeo com várias faixas do E-RTMP (Enhanced Real-Time Messaging Protocol) para enviar múltiplas qualidades de vídeo para seus estágios do IVS. Esse atributo permite streaming de taxa de bits adaptável, permitindo que os espectadores assistam com a melhor qualidade para sua conexão de rede. Consulte o Vídeo com várias faixas do E-RTMP na documentação de Publicação do RTMP do IVS.

16 de junho de 2025

SDK de Transmissão do IVS: Web 1.25.1 (streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Web 1.25.1	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference • Removida a aplicação não intencional do mecanismo NPM na v22. Todas as versões do nó LTS são suportadas, já que o pacote é transcompilado.

12 de junho de 2025

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.31.0, iOS 1.31.0 (streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Android 1.31.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.31.0/android/ • Correções de erros e melhorias na estabilidade.
SDK de Transmissão para iOS 1.31.0	Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.31.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.31.0/ios/

Plataforma	Downloads e alterações
	• Correções de erros e melhorias na estabilidade.

Tamanho do SDK de Transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,579 MB	13,594 MB
armeabi-v7a	4,864 MB	9,473 MB
x86_64	5,697 MB	14,173 MB
x86	5,951 MB	14,724 MB

Tamanho do SDK de Transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	3,431 MB	7,732 MB

12 de junho de 2025

SDK de Transmissão do IVS: Web 1.25.0 (streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Web 1.25.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference • Corrigido um bug em que as mensagens SEI podiam falhar no envio após um participante remoto encontrar um palco `ERROR`.

Plataforma	Downloads e alterações
	• Corrigido um bug em que vários streams de palcos remotos podiam ser retornados quando o evento de palco `STAGE_STREAM_MUTE_CHANGED` era invocado. • Corrigido um bug em que `STAGE_PARTICIPANT_STREAMS_REMOVED` não era invocado para streams que apresentavam erros.

29 de maio de 2025

Replicação de participantes

A replicação de participantes permite que você copie um participante de um palco para outro. Isso é útil quando você deseja que o mesmo participante apareça em vários palcos ao mesmo tempo, permitindo interações entre palcos. Para alterações na documentação, consulte o Histórico do documento (no Guia do usuário e nas tabelas de referência de APIs).

26 de maio de 2025

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.30.1 (streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Android 1.30.1	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.30.1/android/ • Corrigido um bug de baixo volume do microfone em alguns dispositivos Android ao usar microfones gerenciados por SDK do `DeviceDiscovery` com a predefinição de áudio `STUDIO`.

Tamanho do SDK de Transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,579 MB	13,592 MB
armeabi-v7a	4,863 MB	9,472 MB
x86_64	5,696 MB	14,171 MB
x86	5,950 MB	14,722 MB

15 de maio de 2025

SDK de Transmissão do IVS: Web 1.24.0 (streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Web 1.24.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference • Correção dos vazamentos de memória que ocorriam ao sair e retornar a um estágio.

15 de maio de 2025

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.30.0, iOS 1.30.0 (streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Android 1.30.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.30.0/android/

Plataforma	Downloads e alterações
	• Correções de erros e melhorias na estabilidade.
SDK de Transmissão para iOS 1.30.0	Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.30.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.30.0/ios/ • Correções de erros e melhorias na estabilidade.

Tamanho do SDK de Transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,571 MB	13,577 MB
armeabi-v7a	4,857 MB	9,462 MB
x86_64	5,691 MB	14,156 MB
x86	5,944 MB	14,708 MB

Tamanho do SDK de Transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	3,430 MB	7,732 MB

2 de maio de 2025

SDK de Transmissão do IVS: Web 1.23.1 (streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Web 1.23.1	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference • Corrigido um problema em que os eventos de ingresso de participantes sempre ocorriam antes de `join()` ser resolvida. • Corrigido um problema em que participantes locais eram erroneamente reportados como participantes remotos ao saírem e voltarem em uma sucessão rápida.

17 de abril de 2025

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.29.0, iOS 1.29.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Android 1.29.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.29.0/android/ • Adição de um recurso de controles do publicador de simulcast. Consulte “Configurar a codificação em camadas (publicador)” no Guia do SDK de Transmissão para Android. • Correções de erros e melhorias na estabilidade.

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para iOS 1.29.0	Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.29.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.29.0/ios/ • Adição de um recurso de controles do publicador de simulcast. Consulte “Configurar a codificação em camadas (publicador)” no Guia do SDK de Transmissão para iOS. • Correções de erros e melhorias na estabilidade.

Tamanho do SDK de Transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,566 MB	13,546 MB
armeabi-v7a	4,853 MB	9,444 MB
x86_64	5,681 MB	14,119 MB
x86	5,939 MB	14,674 MB

Tamanho do SDK de Transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	3,429 MB	7,715 MB

17 de abril de 2025

SDK de Transmissão do IVS: Web 1.23.0 (streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Web 1.23.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference • Adição de um recurso de controles do publicador de simulcast. Consulte “Configurar a codificação em camadas (publicador)” no Guia do SDK de Transmissão para Web. • Tempo de latência para publicação aprimorado. Isso afeta o cronograma do evento `PUBLISHED` . • Foi corrigido um bug em que o SDK disparava erros de categoria de junção por meio da chamada de retorno ERROR quando a conexão com o palco era perdida, mas potencialmente recuperável (especificamente, erros `FAILED` e `TIMEOUT` para a categoria `JOIN_ERROR`). • Foi corrigido um erro na operação `insertSeiMessage` em que uma atualização de estratégia poderia resultar em falhas nas invocações subsequentes de `insertSeiMessage` para enviar a mensagem SEI.

2 de abril de 2025

Nova cota: Composições por estágio

Adicionamos uma nova cota para o máximo de composições simultâneas permitidas por estágio. Isso está documentado em Service Quotas > Outras cotas.

20 de março de 2025

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.28.1, iOS 1.28.1 (streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Android 1.28.1	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.28.1/android/ • Correções de erros e melhorias na estabilidade.
SDK de Transmissão para iOS 1.28.1	Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.28.1/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.28.1/ios/ • Correções de erros e melhorias na estabilidade.

Tamanho do SDK de Transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,613 MB	13,760 MB

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
armeabi-v7a	4,885 MB	9,558 MB
x86_64	5,728 MB	14,342 MB
x86	5,987 MB	14,923 MB

Tamanho do SDK de Transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	3,417 MB	7,698 MB

20 de março de 2025

SDK de Transmissão do IVS: Web 1.22.0 (streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Web 1.22.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference • Adição de `null` como um tipo de retorno válido ao método de estratégia preferredLayerForStream. • Correção de um erro no qual `preferredLayerForStream` não era chamado novamente se novas camadas ficassem disponíveis após o início do fluxo. • Correção de um erro no qual `stream.getHighestQualityLayer` não escolhia a camada de mais alta qualidade após o início do fluxo.

19 de março de 2025

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.27.2, iOS 1.27.2 (streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Android 1.27.2	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.27.2/android/ • Correção de uma regressão de vazamento de recursos que afetava alguns dispositivos ao criar 50 ou mais palcos. • Correção de uma regressão que poderia causar um aumento na taxa de congelamentos de vídeo ao usar software de publicação de terceiros.
SDK de Transmissão para iOS 1.27.2	Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.27.2/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.27.2/ios/ • Correção de uma regressão que poderia causar um aumento na taxa de congelamentos de vídeo ao usar software de publicação de terceiros.

Tamanho do SDK de Transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,700 MB	14,197 MB

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
armeabi-v7a	4,945 MB	9,879 MB
x86_64	5,810 MB	14,802 MB
x86	6,073 MB	15,412 MB

Tamanho do SDK de Transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	3,622 MB	8,584 MB

13 de março de 2025

Duração do segmento-alvo

Esta versão adiciona à API de streaming em tempo real do IVS a capacidade de definir a duração-alvo dos segmentos gravados gerados ao usar a gravação composta ou a gravação de um participante do palco. Para ver as alterações específicas da API, consulte o Histórico do documento (tanto no Guia do usuário quanto nas tabelas de referência de APIs).

6 de março de 2025

Combinação de gravação individual de participante

Esta é a primeira versão desta nova funcionalidade. Se o seu palco estiver configurado para a gravação de participantes individuais, agora é possível especificar uma janela de tempo durante a qual o IVS tentará gravar no mesmo prefixo do S3 da sessão anterior se o publicador do palco se desconectar e então se reconectar ao palco. Em outras palavras, se um publicador se desconectar e depois se reconectar dentro do intervalo especificado, as várias gravações serão consideradas uma única gravação e mescladas. Para ver as alterações na documentação, consulte o Histórico do documento (tanto no Guia do usuário quanto nas tabelas de referência de APIs).

3 de março de 2025

SDK de Transmissão do Amazon IVS: iOS 1.27.1 (streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para iOS 1.27.1	Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.27.1/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.27.1/ios/ • Aprimoramento do desempenho de foco para objetos mantidos próximos à câmera ao usar a lente ultra grande-angular em dispositivos Pro.

Tamanho do SDK de Transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	3,625 MB	8,601 MB

20 de fevereiro de 2025

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.27.0, iOS 1.27.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Android 1.27.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.27.0/android/

Plataforma	Downloads e alterações
	• Correções de erros e melhorias na estabilidade.
SDK de Transmissão para iOS 1.27.0	Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.27.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.27.0/ios/ • Correções de erros e melhorias na estabilidade.

Tamanho do SDK de Transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,700 MB	14,197 MB
armeabi-v7a	4,944 MB	9,879 MB
x86_64	5,809 MB	14,802 MB
x86	6,073 MB	15,412 MB

Tamanho do SDK de Transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	3,625 MB	8,601 MB

20 de fevereiro de 2025

SDK de Transmissão do IVS: Web 1.21.0 (streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Web 1.21.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference • Tipos de estratégia `preferredLayerForStream` atualizados para incluir `null`, que é um retorno válido. • Erros de compilação do TypeScript corrigidos quando TSconfig `skipLibCheck` é definido como false. Observação: como parte desta versão, os tipos foram consolidados em um único pacote cumulativo. Se uma aplicação importar tipos aninhados com base no caminho, erros poderão ocorrer. Em caso de erros, altere a importação para simplesmente `'amazon-ivs-broadcast'` .

30 de janeiro de 2025

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.26.0, iOS 1.26.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Android 1.26.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.26.0/android/

Plataforma	Downloads e alterações
	• Correções de erros e melhorias na estabilidade.
SDK de Transmissão para iOS 1.26.0	Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.26.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.26.0/ios/ • Correções de erros e melhorias na estabilidade.

Tamanho do SDK de Transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,695 MB	14,186 MB
armeabi-v7a	4,939 MB	9,872 MB
x86_64	5,804 MB	14,790 MB
x86	6,065 MB	15,398 MB

Tamanho do SDK de Transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	3,624 MB	8,601 MB

23 de janeiro de 2025

SDK de transmissão do IVS: Web 1.20.0 (streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Web 1.20.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference • Adicionado o método `insertSeiMessage` em LocalStageStream para permitir a inserção de cargas úteis de Informações complementares aprimoradas (SEI) em um stream de vídeo de publicação. Consulte Informações complementares aprimoradas no SDK de transmissão do IVS: Guia para a Web.

12 de dezembro de 2024

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.25.0, iOS 1.25.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Android 1.25.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.25.0/android/ • Foi adicionado um atributo de controles de transmissão simultânea. Consulte Configuração da codificação em camadas com transmissão simultânea (Assinante) em Otimizações de streaming.

Plataforma	Downloads e alterações
	• Disponibilizamos cargas úteis de SEI (Supplemental Enhanced Information) para assinantes com um novo campo nos objetos ImageDeviceFrame. Consulte Obter informações de aprimoramento suplementar (SEI) no IVS SDK de Transmissão: guia do Android. • Foi adicionado o método `Subscribe Configuration::setInitialGa in` para permitir a configuração do valor de ganho inicial para fluxos de áudio recebidos. • Correções de erros e melhorias na estabilid ade.

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para iOS 1.25.0	Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.25.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.25.0/ios/ • Foi adicionado um atributo de controles de transmissão simultânea. Consulte Configuração da codificação em camadas com transmissão simultânea (Assinante) em Otimizações de streaming. • Disponibilizamos cargas úteis de SEI (Supplemental Enhanced Information) para assinantes com um novo campo nos objetos IVSImageDeviceFrame. Consulte Obter informações de aprimoramento suplementar (SEI) no SDK de transmissão do IVS: Guia para iOS. • Foi adicionado o método `IVSSubscribeConfiguration.initialGain` para permitir a configuração do valor de ganho inicial para fluxos de áudio recebidos. • Correções de erros e melhorias na estabilidade.

Tamanho do SDK de Transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,677 MB	14,103 MB
armeabi-v7a	4,905 MB	9,791 MB

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
x86_64	5,786 MB	14,725 MB
x86	6,030 MB	15,302 MB

Tamanho do SDK de Transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	3,625 MB	8,585 MB

12 de dezembro de 2024

SDK de Transmissão do IVS: Web 1.19.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Web 1.19.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference • Foi adicionado um atributo de controles de transmissão simultânea. Consulte Configuração da codificação em camadas com transmissão simultânea (Assinante) em Otimizações de streaming. • Correções de erros e melhorias na estabilidade.

10 de dezembro de 2024

Configuração de miniaturas de streaming em tempo real

Esta versão permite habilitar/desabilitar a gravação de miniaturas para uma sessão ao vivo e modificar o intervalo no qual as miniaturas são geradas para a sessão ao vivo. Esta é a primeira versão dessa nova funcionalidade. Consulte:

- Gravação individual de participante: atualizamos os exemplos e as informações de metadados JSON e adicionamos informações de preços e “Gravações somente em miniatura”.
- Gravação composta: atualizamos os exemplos e as informações de metadados JSON e adicionamos informações de preços
- RT da referência de API: fizemos várias alterações:
  - Objeto S3DestinationConfiguration modificado: `thumbnailConfigurations` foi adicionado. Isso afeta a resposta GetComposition e a solicitação e resposta StartComposition.
  - Objeto AutoParticipantRecordingConfiguration modificado: `thumbnailConfiguration` e `NONE` adicionados como um valor válido para `mediaTypes`. Isso afeta a solicitação e resposta CreateStage, a resposta GetStage e a solicitação e resposta UpdateStage.
  - Foram adicionados dois objetos: CompositionThumbnailConfiguration e ParticipantThumbnailConfiguration.

13 de novembro de 2024

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.24.0, iOS 1.24.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Android 1.24.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.24.0/android/ • Correções de erros e melhorias na estabilidade.
SDK de Transmissão para iOS 1.24.0	Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/

Plataforma	Downloads e alterações
	1.24.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.24.0/ios/ • Correções de erros e melhorias na estabilidade.

Tamanho do SDK de Transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,521 MB	13,791 MB
armeabi-v7a	4,789 MB	9,623 MB
x86_64	5,718 MB	14,709 MB
x86	5,933 MB	15,163 MB

Tamanho do SDK de Transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	3,589 MB	8,466 MB

12 de novembro de 2024

SDK de Transmissão do IVS: Web 1.18.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Web 1.18.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference • Foi adicionado um novo evento para disponibilizar cargas úteis de SEI (informações suplementares aprimoradas) aos assinantes. • Foi corrigida uma exceção que ocorria durante solicitações de cancelamento de publicação e cancelamento de assinatura. • Foi corrigida uma condição de corrida em que entrar e sair rapidamente causava um erro para outros participantes.

10 de outubro de 2024

SDK de Transmissão do IVS: Web 1.17.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Web 1.17.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference • Correções de erros secundárias.

10 de outubro de 2024

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.23.0, iOS 1.23.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Android 1.23.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.23.0/android/ • Com esse lançamento, também começamos a publicar uma versão do SDK de Transmissão para Android que inclui símbolos de depuração. Consulte Usar o SDK com símbolos de depuração. • Correções de erros secundárias.
SDK de Transmissão para iOS 1.23.0	Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.23.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.23.0/ios/ • Correções de erros secundárias.

Tamanho do SDK de Transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,432 MB	13,560 MB
armeabi-v7a	4,707 MB	9,451 MB
x86_64	5,626 MB	14,459 MB

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
x86	5,838 MB	14,908 MB

Tamanho do SDK de Transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	3,542 MB	8,316 MB

11 de setembro de 2024

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.22.0, iOS 1.22.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Android 1.22.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.22.0/android/ • Corrigido um bug em que certos dispositivos Android mostravam uma moldura preta na pré-visualização após trocar as entradas da câmera. • Correções de erros secundárias.
SDK de Transmissão para iOS 1.22.0	Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.22.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.22.0/ios/ • Correções de erros secundárias.

Tamanho do SDK de Transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,359 MB	13,392 MB
armeabi-v7a	4,636 MB	9,325 MB
x86_64	5,548 MB	14,268 MB
x86	5,754 MB	14,710 MB

Tamanho do SDK de Transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	3,488 MB	8,199 MB

11 de setembro de 2024

SDK de Transmissão do IVS: Web 1.16.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Web 1.16.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference • Correções de erros secundárias.

9 de setembro de 2024

Ingerir RTMP

Como alternativa ao uso do SDK de Transmissão do IVS, agora você pode publicar vídeo em um palco do IVS de uma origem RTMP (além do WHIP, que já era compatível). Para ver as alterações

na documentação, consulte o Histórico do documento (tanto no Guia do usuário quanto nas tabelas de referência de APIs).

19 de agosto de 2024

Publicação e assinatura no console

Agora já é possível publicar e assinar no console do IVS. Em Conceitos básicos do streaming em tempo real do IVS, consulte Publicar e assinar um vídeo.

15 de agosto de 2024

SDK de Transmissão do IVS: Web 1.15.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Web 1.15.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference • Corrigida uma condição de corrida que afeta a qualidade da mídia do publicador quando `join()` é chamado repetidamente. Chamar `join()` sucessivamente não aciona mais o evento `STAGE_PARTICIPANT_JOINED` , junto com as alterações de estado de publicação e transmissão que o acompanham. • Corrigido um bug que causava problemas na análise dos tokens dos participantes quando caracteres não textuais eram usados no campo `attributes` do token. • Adicionado um método para configurar os assinantes de um participante. Inicialmente, você pode configurar somente o atraso mínimo do buffer de instabilidade. Consulte a documentação de referência do SDK,

Plataforma	Downloads e alterações
	Configuração para a assinatura de participantes no Guia do SDK de Transmissão para Web e Alteração do MinDelay do buffer de instabilidade do assinante em Otimizações de streaming.

15 de agosto de 2024

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.21.0, iOS 1.21.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Android 1.21.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.21.0/android/ • Corrigido um bug que afetava dispositivos com chipsets MT6765, em que a visualização prévia do assinante renderizava molduras pretas em algumas circunstâncias. • Adicionado um método para configurar os assinantes de um participante. Inicialmente, você pode configurar somente o atraso mínimo do buffer de instabilidade. Consulte a documentação de referência do SDK, Configuração para a assinatura de participantes no Guia do SDK de Transmissão para Android e Alteração do MinDelay do buffer de instabilidade do assinante em Otimizações de streaming. • Correções de erros secundárias.
SDK de Transmissão para iOS 1.21.0	Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/

Plataforma	Downloads e alterações
	1.21.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.21.0/ios/ • Adicionado um método para configurar os assinantes de um participante. Inicialmente, você pode configurar somente o atraso mínimo do buffer de instabilidade. Consulte a documentação de referência do SDK, Configuração para a assinatura de participantes no Guia do SDK de Transmissão para iOS e Alteração do MinDelay do buffer de instabilidade do assinante em Otimizações de streaming. • Correções de erros secundárias.

Tamanho do SDK de Transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,350 MB	13,378 MB
armeabi-v7a	4,628 MB	9,312 MB
x86_64	5,538 MB	14,253 MB
x86	5,744 MB	14,694 MB

Tamanho do SDK de Transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	3,485 MB	8,199 MB

18 de julho de 2024

SDK de Transmissão do IVS: Web 1.14.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Web 1.14.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference • Melhorias na documentação da API. • Corrigidas as discrepâncias das estatísticas de áudio e vídeo relatadas durante as reinicializações de conexão. • Pequenas atualizações de dependências.

18 de julho de 2024

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.20.0, iOS 1.20.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Android 1.20.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.20.0/android • Corrigido um bug que impedia que o SDK de Transmissão fosse executado em Chromebooks com processadores Intel.

Plataforma	Downloads e alterações
	• Correções de erros secundárias.
SDK de Transmissão para iOS 1.20.0	Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.20.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.20.0/ios • Correções de erros secundárias.

Tamanho do SDK de Transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,318 MB	13,299 MB
armeabi-v7a	4,605 MB	9,254 MB
x86_64	5,507 MB	14,168 MB
x86	5,715 MB	14,608 MB

Tamanho do SDK de Transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	3,465 MB	8,164 MB

26 de junho de 2024

Gerar tokens de participantes com um par de chaves

Agora você pode gerar tokens de participantes na própria aplicação de servidor usando um par de chaves. Isso possibilita que você evite chamar CreateParticipantToken toda vez que precisar de um token de participante. Para ver as alterações na documentação, consulte o Histórico do documento (tanto no Guia do usuário quanto nas tabelas de referência de APIs).

20 de junho de 2024

Gravação individual de participante

A gravação individual de participante permite que os clientes de streaming em tempo real do IVS gravem os publicadores de palco do IVS individualmente em buckets do S3. Consulte Gravação, Gravação individual de participante e as alterações na Referência de APIs de streaming em tempo real. (Para alterações específicas na documentação, consulte o Histórico do documento.)

13 de junho de 2024

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.19.0, iOS 1.19.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Android 1.19.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.19.0/android • As versões recentes do Android exigem um ícone na notificação que é exibido ao capturar a tela. Caso deseje, agora você pode personalizar o ícone chamando `setSmallIcon` no `Notification.Builder` retornado por `Session#createServiceNotificationBuilder`.

Plataforma	Downloads e alterações
	• Tempo de recuperação de conexão aprimorado em dispositivos em transição de Wi-Fi para conexões celulares. Essa alteração requer a permissão `CHANGE_NETWORK_STATE` .
SDK de Transmissão para iOS 1.19.0	Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.19.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.19.0/ios • Correções de erros secundárias.

Tamanho do SDK de Transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,304 MB	13,340 MB
armeabi-v7a	4,598 MB	9,299 MB
x86_64	5,495 MB	14,207 MB
x86	5,694 MB	14,625 MB

Tamanho do SDK de Transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	3,393 MB	7,949 MB

13 de junho de 2024

SDK de Transmissão do IVS: Web 1.13.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Web 1.13.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference • Atualizada a duração do comportamento de mudança de evento para `StageEvents.STAGE_PARTICIPANT_SUBSCRIBE_STATE_CHANGED` e `StageEvents.STAGE_PARTICIPANT_PUBLISH_STATE_CHANGED`. Os participantes agora permanecem no estado `ATTEMPTING_SUBSCRIBE` ou `ATTEMPTING_PUBLISH` por mais tempo, até que o evento `ERRORED` seja disparado. • Adicionado o evento `StageEvents.ERROR` para receber os erros encontrados pelo SDK. Consulte Tratamento de erros no SDK de Transmissão em tempo real: guia para a Web para obter mais informações.

20 de maio de 2024

SDK de Transmissão do IVS: Web 1.12.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Web 1.12.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference

Plataforma	Downloads e alterações
	• Tratamento aprimorado de novas tentativas para operações de publicação e assinatura. • Analytics aprimorado, especificamente a avaliação de latência e qualidade de áudio.

16 de maio de 2024

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.18.0, iOS 1.18.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Android 1.18.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.18.0/android • O SDK agora envia códigos de erro específicos quando um palco conectado é excluído pelo ambiente de gerenciamento da AWS ou quando o token em uso é revogado. • Correções de erros secundárias.
SDK de Transmissão para iOS 1.18.0	Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.18.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.18.0/ios • O SDK agora envia códigos de erro específicos quando um palco conectado é excluído pelo ambiente de gerenciamento da AWS ou quando o token em uso é revogado.

Plataforma	Downloads e alterações
	• Adicionado o método IVSCamera `setVideoZoomFactor` e os métodos `IVSCameraDelegate` associados.

Tamanho do SDK de Transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,275 MB	13,279 MB
armeabi-v7a	4,573 MB	9,254 MB
x86_64	5,472 MB	14,142 MB
x86	5,664 MB	14,554 MB

Tamanho do SDK de Transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	3,393 MB	7,916 MB

6 de maio de 2024

SDK de Transmissão do IVS: Web 1.11.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Web 1.11.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference

Plataforma	Downloads e alterações
	• Corrigido um caso extremo em que o SDK não tentava se recuperar em um palco `DISCONNECT` . • Atualizada a mensagem de erro para um erro de `join()` tempo limite. Em vez de “InitialConnectTimedOut após dez segundos”, o SDK agora retorna “Tempo limite da operação atingido”.

30 de abril de 2024

SDK de Transmissão do IVS: Web 1.10.1 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Web 1.10.1	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference • Correções de erros secundárias.

30 de abril de 2024

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.15.2, iOS 1.15.2 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Android 1.15.2	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.15.2/android • Correções de erros secundárias. Atualize para esta versão somente se você tiver um

Plataforma	Downloads e alterações
	motivo específico para fazê-lo; caso contrário, use a versão mais recente lançada.
SDK de Transmissão para iOS 1.15.2	Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.15.2/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.15.2/ios • Correções de erros secundárias. Atualize para esta versão somente se você tiver um motivo específico para fazê-lo; caso contrário, use a versão mais recente lançada.

Tamanho do SDK de Transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,244 MB	13,198 MB
armeabi-v7a	4,543 MB	9,192 MB
x86_64	5,437 MB	14,051 MB
x86	5,631 MB	14,461 MB

Tamanho do SDK de Transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	3,359 MB	7,836 MB

22 de abril de 2024

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.17.0, iOS 1.17.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Android 1.17.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.17.0/android • Corrigida uma falha rara que pode ocorrer durante a publicação.
SDK de Transmissão para iOS 1.17.0	Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.17.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.17.0/ios • O framework `AmazonIVSBroadcast` agora inclui um manifesto de privacidade, conforme exigido pela Apple.

Tamanho do SDK de Transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,273 MB	13,275 MB
armeabi-v7a	4,571 MB	9,251 MB
x86_64	5,468 MB	14,137 MB
x86	5,662 MB	14,549 MB

Tamanho do SDK de Transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	3,388 MB	7,916 MB

21 de março de 2024

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.16.0, iOS 1.16.0, Web 1.10.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Web 1.10.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference • Corrigido um erro de intermitência ao limpar as conexões após cancelar a assinatura ou sair de um palco.
SDK de Transmissão para Android 1.16.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.16.0/android • Corrigido um congelamento de pré-visualizações na variante Exynos de dispositivos Samsung com Android 14. • Adicionada uma função para consultar os recursos de zoom da câmera e definir o fator de zoom.
SDK de Transmissão para iOS 1.16.0	Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.16.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip

Plataforma	Downloads e alterações
	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.16.0/ios • Correções de erros secundárias.

Tamanho do SDK de Transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,253 MB	13,21 MB
armeabi-v7a	4,551 MB	9,204 MB
x86_64	5,447 MB	14,070 MB
x86	5,640 MB	14,480 MB

Tamanho do SDK de Transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	3,361 MB	7,836 MB

13 de março de 2024

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.15.1, iOS 1.15.1 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Android 1.15.1	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.15.1/android

Plataforma	Downloads e alterações
	• Corrigida uma falha rara ao se inscrever em um participante remoto.
SDK de Transmissão para iOS 1.15.1	Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.15.1/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.15.1/ios • Corrigida uma falha rara ao se inscrever em um participante remoto.

Tamanho do SDK de Transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,243 MB	13,194 MB
armeabi-v7a	4,541 MB	9,188 MB
x86_64	5,628 MB	14,455 MB
x86	5,434 MB	14,046 MB

Tamanho do SDK de Transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	3,358 MB	7,820 MB

13 de março de 2024

Atualizações da API de composição do servidor

Introduzimos novas propriedades no GridConfiguration e um novo layout picture-in-picture, aprimorando as opções de personalização das composições. Para alterações específicas na documentação, consulte o Histórico do documento (consulte a tabela de alterações da referência de APIs).

Importante: certifique-se de que a aplicação não dependa dos recursos específicos do layout atual, como tamanho e posição dos blocos. Melhorias visuais nos layouts podem ser introduzidas a qualquer momento.

8 de março de 2024

Atualizações de layout da composição do servidor

Hoje, habilitamos as alterações no layout de grade padrão descritas na entrada de 7 de fevereiro de 2024.

22 de fevereiro de 2024

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.15.0, iOS 1.15.0, Web 1.9.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Web 1.9.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference • Aprimorado o tratamento de erros internos.
SDK de Transmissão para Android 1.15.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.15.0/android • Correções de erros secundárias.

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para iOS 1.15.0	Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.15.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.15.0/ios • Adicionada uma extensão `AVPictureInPictureController` para permitir a criação de uma instância com uma `IVSImagePreviewView`. • Adicionada uma nova API no `IVSImageDevice` para criar uma `AVSampleBufferDisplayLayer` na qual o dispositivo é renderizado. • Corrigido um problema de baixa taxa de bits em dispositivos com iOS 17 e versões posteriores. • Correções de erros secundárias.

Tamanho do SDK de Transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,243 MB	13,194 MB
armeabi-v7a	4,541 MB	9,188 MB
x86_64	5,628 MB	14,455 MB
x86	5,434 MB	14,046 MB

Tamanho do SDK de Transmissão: iOS




Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	3,358 MB	7,820 MB






7 de fevereiro de 2024

Atualizações de layout da composição do servidor

Esta versão apresenta melhorias visuais no layout de grade padrão. Essas alterações otimizarão a forma como o vídeo é exibido e reduzirão o espaço em branco. Essas alterações serão habilitadas em 7 de março de 2024.

Importante: certifique-se de que a aplicação não dependa dos recursos específicos do layout atual, como tamanho e posição dos blocos. Melhorias visuais nos layouts podem ser introduzidas a qualquer momento.

Descrição da alteração	Antigo	Novo
Seleciona automaticamente o posicionamento ideal dos participantes para maximizar o tamanho do vídeo.		
Melhora a utilização do espaço reduzindo as lacunas e minimizando as barras pretas.		

Descrição da alteração	Antigo	Novo
Adiciona um novo indicador de “câmera desligada” para uma visibilidade clara dos participantes que não estão compartilhando vídeo.		
Melhora a utilização do espaço e as proporções para casos de uso de retratos.		
Melhora a utilização do espaço em casos de uso de retratos minimizando o espaçamento entre os participantes e reduzindo o letterboxing ou o pillarboxing.		

6 de fevereiro de 2024

Suporte para OBS e WHIP

O IVS pode ser usado com codificadores compatíveis com o WHIP, como o OBS, para publicar no streaming em tempo real do IVS. O WHIP (Protocolo de ingestão WebRTC-HTTP) é um esboço do

IETF desenvolvido para padronizar a ingestão de WebRTC. Veja a nova página sobre Suporte para OBS e WHIP.

1.º de fevereiro de 2024

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.14.1, iOS 1.14.1, Web 1.8.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Web 1.8.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference • Por padrão, a codificação em camadas com a transmissão simultânea está agora desabilitada. • Corrigido um problema em que uma instância do palco não se desconectava completamente quando um palco era excluído ou quando um participante era desconectado do servidor. O SDK agora emite um evento `STAGE_CONNECTION_STATE_CHANGED` com um estado de `DISCONNECTED` (em vez de `ERRORED` e depois `CONNECTING`). • Corrigido o problema em que a publicação falhava ao atualizar a estratégia com faixas de áudio ou vídeo vazias.
SDK de Transmissão para Android 1.14.1	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.14.1/android • Por padrão, a codificação em camadas com a transmissão simultânea está agora desabilitada.

Plataforma	Downloads e alterações
	• Atualizado o `libWebRTC` de M108 para M119. • Corrigidas várias falhas para melhorar a estabilidade geral. • Adicionado suporte para publicação em estéreo. Isso pode ser habilitado por meio do objeto `StageAudioConfiguration` . • Corrigido um bug que causava um feed preto dos participantes após entrarem em uma sessão. • Atualizadas as referências internas do `libWebRTC` para evitar conflitos de símbolos quando outras versões do `libWebRTC` forem incluídas na mesma aplicação host.

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para iOS 1.14.1	Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.14.1/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.14.1/ios • Por padrão, a codificação em camadas com a transmissão simultânea está agora desabilitada. • Atualizado o `libWebRTC` de M108 para M119. • Corrigidas várias falhas para melhorar a estabilidade geral. • Adicionado suporte para publicação em estéreo. Isso pode ser habilitado por meio da `IVSLocalStageStreamAudioConfiguration`. • Corrigida uma falha ao habilitar o modo somente áudio para outros participantes. • TTV aprimorada e tamanho binário reduzido.

Tamanho do SDK de Transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,223 MB	13,118 MB
armeabi-v7a	4,524 MB	9,134 MB
x86_64	5,418 MB	13,955 MB
x86	5,61 MB	14,369 MB

Tamanho do SDK de Transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	3,350 MB	7,790 MB

3 de janeiro de 2024

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.13.4, iOS 1.13.4, Web 1.7.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Web 1.7.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference • Tempo de gravação de vídeo aprimorado para assinantes que ingressam nos palcos. • Removida a propriedade `minAudioBitrateKbps` (era inutilizada). • Aprimorada a recuperação da rede durante interrupções ou alterações na internet.
SDK de Transmissão para Android 1.13.4	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.13.4/android • StageAudioConfiguration agora é compatível com a configuração de se o cancelamento do Echo deve ser habilitado.
SDK de Transmissão para iOS 1.13.4	Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.13.4/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip

Plataforma	Downloads e alterações
	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.13.4/ios • No iOS, aprimoramos o mecanismo de áudio para gravação e reprodução com foco na estabilidade e na capacidade de recuperação. Isso aprimora o suporte para mudanças de rota durante o uso, melhora a recuperação da bateria em casos extremos e reduz a quantidade de bloqueio de thread principal. • Corrigido um problema em que o microfone podia permanecer ativo mesmo depois de ser desconectado de um palco, deixando o indicador de privacidade do iOS ligado. (O SDK não estava processando o áudio de entrada no momento.)

Tamanho do SDK de Transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,187 MB	13,025 MB
armeabi-v7a	4,491 MB	9,056 MB
x86_64	5,359 MB	13,829 MB
x86	5,553 MB	14,214 MB

Tamanho do SDK de Transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	3,45 MB	7,84 MB

7 de dezembro de 2023

Novas métricas do CloudWatch

Renomeamos a métrica PacketLoss (Stage) para DownloadPacketLoss (Stage). Também lançamos métricas adicionais do CloudWatch para streaming em tempo real do IVS.

- DownloadPacketLoss (Stage,Participant)
- DroppedFrames (Stage,Participant)
- SubscribeBitrate (Stage,Participant,MediaType)

Consulte Monitoramento do streaming em tempo real do IVS.

4 de dezembro de 2023

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.13.2 e iOS 1.13.2 (streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
Todos os dispositivos móveis (Android e iOS)	• A configuração de supressão de ruído está disponível para que os desenvolvedores ativem/desativem a publicação.
SDK de Transmissão para Android 1.13.2	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.13.2/android • Melhorado o tempo necessário para carregar o vídeo (TTV) ao entrar no primeiro palco em uma sessão.
SDK de Transmissão para iOS 1.13.2	Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.13.2/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip

Plataforma	Downloads e alterações
	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.13.2/ios • Nenhuma alteração no SDK em tempo real.

Tamanho do SDK de Transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,177 MB	13,01 MB
armeabi-v7a	4,485 MB	9,045 MB
x86_64	5,352 MB	13,808 MB
x86	5,547 MB	14,192 MB

Tamanho do SDK de Transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	3,45 MB	7,82 MB

21 de novembro de 2023

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.13.1 (streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Android 1.13.1	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.13.1/android

Plataforma	Downloads e alterações
	• Correção de um problema que causava uma falha ao sair, liberar e voltar rapidamente ao mesmo palco.

Tamanho do SDK de Transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,177 MB	13,102 MB
armeabi-v7a	4,485 MB	9,046 MB
x86_64	5,353 MB	13,809 MB
x86	5,547 MB	14,192 MB

17 de novembro de 2023

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.13.0 e iOS 1.13.0 (streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
Todos os dispositivos móveis (Android e iOS)	• Atualização de Otimizações de streaming . Entre outros aspectos, agora o recurso “Streaming adaptável: codificação em camadas com a transmissão simultâne a” exige aceitação explícita e é suportado somente nas versões recentes do SDK. • Foi melhorada a estabilidade dos palcos ao reduzir ocorrências de falhas raras. • Melhora do tempo necessário para carregar o vídeo (TTV) ao entrar em um palco.

Plataforma	Downloads e alterações
	• Melhora da experiência com dispositivos Bluetooth. • Otimização do uso da CPU e da memória pelo SDK e redução do tamanho da bibliotec a. • Inclusão da classe `StageAudioManager` , que pode ser usada para definir parâmetros de captura e reprodução de áudio, incluindo predefinições para comunicação de voz, reprodução de mídia e muito mais. Para saber mais, acesse a nova página SDK de Transmissão do IVS: modos de áudio móvel. • Adição de uma nova função `requestQu alityStats` para exibir eventos estrutura dos de qualidade com base nas estatísticas do WebRTC. • Adição de uma nova função para atualizar a taxa de bits de áudio. Ela é definido em objetos `LocalStageStream` exatamente como a configuração de vídeo, mas por meio de um novo objeto de configuração de áudio.

Plataforma	Downloads e alterações

SDK de Transmissão para Android 1.13.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.13.0/android
	• Agora, todos os métodos na interface `StageRenderer` são opcionais.
	• Adição de compatibilidade com a visualização baseada em `Surfaceview` para uma melhor performance. Os métodos `getPreview` existentes em `Session` e `StageStream` continuam retornando uma subclasse de `TextureView`, mas isso poderá mudar em uma versão futura do SDK.
	  • Se sua aplicação depender especificamente de `TextureView`, será possível continuar sem alterações. Você também poderá alternar de `getPreview` para `getPreviewTextureView` a fim de se preparar para a eventual alteração do `getPreview` retornado por padrão.
	  • Se sua aplicação não precisar especificamente de `TextureView`, recomendamos mudar para `getPreviewSurfaceView` a fim de reduzir o uso de CPU e de memória.
	• Agora, o SDK implementa um novo tipo de pré-visualização chamado `ImagePreviewSurfaceTarget` que funciona com o objeto Android Surface fornecido pela aplicação. Não se trata de uma subclasse do Android View, que oferece maior flexibilidade.
	• Correção do caso em que o retorno de chamada `onFrame` para o participante

Plataforma	Downloads e alterações
	remoto é chamado na hora errada com o tamanho errado. • Agora, `SurfaceSource # getInputSurface` está anotado com `@Nullable`. Seu código deverá verificá-lo antes de usá-lo. • Adição de `UserId` e `attributes` a `ParticipantInfo`. As propriedades `UserId` e `attributes` são incorporadas ao token e as aplicações podem recuperá-las por meio de `ParticipantInfo` sempre que um participante ingressar. • Agora, a captura da câmera e a renderização de pré-visualização têm como padrão 720 x 1280 ou a resolução de publicação (o que for maior) em 15 fps. Você pode ajustar a resolução e/ou o fps usando `StageVideoConfiguration # setCameraCaptureQuality`. • Agora, o `IllegalArgumentException` exibido ao definir as propriedades de configuração inclui o valor fornecido na mensagem de exceção.

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para iOS 1.13.0	Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.13.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.13.0/ios • Correção do problema no qual o SDK não alterava a configuração do vídeo se a configuração do vídeo fosse atualizada antes da publicação. • Incorporação da correção do Google para uma vulnerabilidade de segurança do LibVPX (CVE-2023-5217). (Observe que o SDK do Android não exigiu nenhuma alteração para esse problema.) • Aplicações que usam outras bibliotecas que incluam `libWebRTC` não terão mais conflitos com o SDK de Transmissão do IVS. • Agora, todos os métodos no protocolo `IVSStageRenderer` estão marcados com `@optional` . • Agora, os microfones e câmeras retornados por nossos SDKs têm uma ordem de classificação garantida, conforme documentado nos próprios SDKs. • Agora, várias câmeras podem ter um valor de `true` para sua propriedade `isDefault` , uma para cada posição, conforme determinado pelo sistema operacional. • Adição de `IVSStageAudioManager` , que permite um controle preciso sobre o `AVAudioSession` subjacente a fim de

Plataforma	Downloads e alterações
	proporcionar uma maior variedade de casos de uso da funcionalidade de palco. • Adição de `UserId` a `ParticipantInfo` .

Tamanho do SDK de Transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,17 MB	13,00 MB
armeabi-v7a	4,48 MB	9,04 MB
x86_64	5,35 MB	13,80 MB
x86	5,54 MB	14,18 MB

Tamanho do SDK de Transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	3,45 MB	7,84 MB

16 de novembro de 2023

Gravação composta

Esse novo recurso permite a gravação da visualização composta de um Palco do IVS em um bucket do Amazon S3. Para obter mais informações, consulte:

- Gravação composta: uma nova página.
- Introdução ao streaming em tempo real do IVS: adicionamos endpoints do S3 na política em “Configurar permissões do IAM”.
- Service Quotas: adicionamos cotas de taxa de chamadas para os novos endpoints.

- Referência de API de Transmissão do IVS em tempo real: adicionamos 4 endpoints de StorageConfiguration e 7 objetos (DestinationDetail, RecordingConfiguration, S3DestinationConfiguration, S3Detail, S3StorageConfiguration, StorageConfiguration, StorageConfigurationSummary). Também modificamos 3 objetos (Composition, Destination, DestinationConfiguration). Isso afeta a resposta GetComposition e a solicitação e resposta StartComposition.

16 de novembro de 2023

Composição do servidor

A composição do servidor do IVS permite que os clientes transfiram a composição e a transmissão de uma etapa do IVS para um serviço gerenciado pelo IVS. A composição do servidor e a transmissão de RTMP para um canal são invocadas por meio de endpoints do ambiente de gerenciamento do IVS na região de origem do palco. Para obter mais informações, consulte:

- Introdução ao streaming em tempo real do IVS: adicionamos endpoints do SSC na política em “Configurar permissões do IAM”.
- Usar o Amazon EventBridge com a Transmissão do IVS em tempo real: adicionamos novas métricas.
- Composição do servidor: esse novo documento inclui uma visão geral e instruções de configuração.
- Service Quotas (streaming em tempo real): adicionamos novos limites de taxa de chamadas e outras cotas.
- Referência de API de Transmissão em tempo real: Adicionamos 8 endpoints de Composition e EncoderConfiguration e 11 objetos (ChannelDestinationConfiguration, Composition, CompositionSummary, Destination, DestinationConfiguration, DestinationSummary, EncoderConfiguration, EncoderConfigurationSummary, GridConfiguration, LayoutConfiguration e Video).

No Guia do usuário do streaming de baixa latência do IVS, consulte:

- Habilitar vários hosts em um fluxo do IVS: adicionamos “Transmitindo um palco: composição do cliente vs. composição do servidor” e atualizamos “4. Transmitir o palco”.

16 de outubro de 2023

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Web 1.6.0 (streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Web 1.6.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference • Melhor tempo de gravação de vídeo (TTV). • Adicionada a configuração `maxAudioBitrate`, compatível com até 128 kbps de canais de áudio mono ou estéreo.

12 de outubro de 2023

Novas métricas do CloudWatch e dados de participante

Lançamos as métricas do CloudWatch para streaming em tempo real do IVS. Consulte Monitoramento de streaming em tempo real do IVS.

Também adicionamos seis campos ao objeto de API Participante: `browserName`, `browserVersion`, `ispName`, `osName`, `osVersion` e `sdkVersion`. Isso afeta a resposta do GetParticipant. Consulte a IVS Real-Time Streaming API Reference.

12 de outubro de 2023

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1,12.1 (streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Android 1.12.1	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.12.1/android

Plataforma	Downloads e alterações
	• Corrigido um bug que causava um erro ao chamar `BroadcastSession.setListener` .

Tamanho do SDK de Transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,853 MB	16,375 MB
armeabi-v7a	4,895 MB	10,803 MB
x86_64	6,149 MB	17,318 MB
x86	6,328 MB	17,186 MB

14 de setembro de 2023

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Web 1.5.2 (Transmissão em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Web 1.5.2	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference • Correção de um bug que impedia a republicação com `refreshStrategy` quando o estado publicado entra em um estado `ERRORED`.

23 de agosto de 2023

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Web 1.5.1, Android 1.12.0 e iOS 1.12.0 (streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Web 1.5.1	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference • Corrigido um bug com tipos internos de Maybe no TypeScript 5. • Foi adicionada melhor detecção para compatibilidade com o Simulcast. • Foram corrigidas duas condições de corrida com `refreshStrategy` ao tentar publicar. • Corrigida uma condição de corrida com `refreshStrategy` ao tentar atualizar os participantes para assinatura.
Todos os dispositivos móveis (Android e iOS)	• Correção de um problema raro no qual a ação de publicação nunca é concluída. • Foi melhorada a estabilidade dos palcos ao reduzir ocorrências de falhas raras. • A estabilidade das etapas foi aprimorada resolvendo os problemas de condição de corrida causados pela rápida entrada/saída. • Um novo método `setOnFrameCallback` foi adicionado em `ImageDevice`. Isso permite a observação à medida que os quadros passam pelo dispositivo em si, dando uma visão da proporção das imagens mais recentes. Esse método também pode ser usado para detectar quando o primeiro

Plataforma	Downloads e alterações
	quadro é apresentado para um participante remoto em um estágio.
SDK de Transmissão para Android 1.12.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.12.0/android • O Android 9 passou a ser compatível. • Melhor uso e performance da CPU.
SDK de Transmissão para iOS 1.12.0	Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.12.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.12.0/ios • Correção da assinatura de `IVSDeviceDiscovery.createAudioSourceWithName` para retornar `IVSCustomAudioSource` em vez de `IVSCustomImageSource`.

Tamanho do SDK de Transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,853 MB	16,375 MB
armeabi-v7a	4,895 MB	10,803 MB
x86_64	6,149 MB	17,318 MB
x86	6,328 MB	17,186 MB

Tamanho do SDK de Transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	5,06 MB	10,92 MB

7 de agosto de 2023

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Web 1.5.0, Android 1.11.0 e iOS 1.11.0

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Web 1.5.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference • Transmissão simultânea adicionada: quando habilitado, esse recurso permite que o publicador envie camadas de vídeo de alta e de baixa qualidade. Os inscritos selecionam automaticamente a qualidade ideal com base nas condições da rede. Consulte Optimizing Media.
Todos os dispositivos móveis (Android e iOS)	Transmissão simultânea adicionada: quando habilitado, esse recurso permite que o publicador envie camadas de vídeo de alta e de baixa qualidade. Os inscritos selecionam automaticamente a qualidade ideal com base nas condições da rede. Consulte “Habilitação ou desabilitação da codificação em camadas com a transmissão simultânea” nos Guias do SDK de Transmissão para Android e iOS.

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão para Android 1.11.0	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.11.0/android • Correção de um problema em que a criação de muitos palcos às vezes resultava em uma falha. (O número exato de palcos depende do dispositivo.)
SDK de Transmissão para iOS 1.11.0	Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.11.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.11.0/ios • Correção da inscrição em `IVSDeviceDiscovery.createAudioSourceWithName` para retornar `IVSCustomAudioSource` em vez de `IVSCustomImageSource`.

Tamanho do SDK de Transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,811 MB	16,186 MB
armeabi-v7a	4,857 MB	10,646 MB
x86_64	6,108 MB	17,122 MB
x86	6,289 MB	16,994 MB

Tamanho do SDK de Transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	5,030 MB	10,810 MB

7 de agosto de 2023

Streaming em tempo real

O Streaming em tempo real do Amazon Interactive Video Service (IVS) possibilita que você forneça streams ao vivo com uma latência que pode ser inferior a 300 milissegundos do host ao espectador.

As principais alterações na documentação acompanham esta versão. Atualmente, a página inicial da documentação do IVS tem seções separadas para o streaming em tempo real e o streaming de baixa latência. Cada seção tem um Guia do usuário e uma Referência de API próprios. Para obter detalhes sobre a documentação, consulte o Histórico do documento (para alterações na documentação do streaming em tempo real e de baixa latência). Para o streaming em tempo real, comece com o Guia do usuário do streaming em tempo real do IVS e com a Referência de API do streaming em tempo real do IVS.