亚马逊云科技

用户指南

Amazon Quick



Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon Quick: 用户指南

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商标和商业外观不得用于任何非 Amazon 的商品或服务，也不得以任何可能引起客户混淆、贬低或诋毁 Amazon 的方式使用。所有非 Amazon 拥有的其他商标均为各自所有者的财产，这些所有者可能附属于 Amazon、与 Amazon 有关联或由 Amazon 赞助，也可能不是如此。

Amazon Web Services 文档中描述的 Amazon Web Services 服务或功能可能因区域而异。要查看适用于中国区域的差异，请参阅 中国的 Amazon Web Services 服务入门 (PDF)。

Table of Contents

什么是 Amazon Quick？ 1
Quick 的好处 1
快速访问 2
开始使用 2
Amazon Quick 的工作原理 3
你开始聊天 3
代理处理您的请求 3
空间整理背景 3
集成 Quick 与您的世界相连 3
功能使用这些基块 4
后续工作 4
设置和登录 6
完成初始 配置任务 6
注册参加 Amazon Web Services 账户 7
保护 IAM 用户 7
在 aws 上注册。 com/quick 8
这是给谁的？ 8
Sign-in 选项 8
Step-by-step 注册程序 9
幕后会发生什么 12
通过Amazon控制台注册 12
Non-admin 注册 13
登录 Quick 14
登录免费版或 Plus 版账户 14
Post-setup 配置 15
通过Amazon控制台登录 16
使用多个账户登录 18
开始使用 Amazon Quick 21
使用 Amazon Quick 控制台 21
使用 Amazon 快捷菜单和登录页面 21
快速搜索 Amazon 24
在 Amazon Quick 中选择一种语言 24
开始使用 Amazon Quick Sight 26
快速入门：使用示例数据创建分析 26

使用示例数据创建控制面板 27
示例数据 33
快速管理 Amazon 34
免费版和高级版账号 34
计划和定价 34
升级您的套餐 35
管理您的 账户 38
管理用户 41
管理资产 45
计划和计费 48
了解使用情况 51
账户设置 53
用户个人资料和偏好 55
企业账户 60
开始使用 61
设置 65
配置 VPC 连接 132
配置 Amazon Quick Sight 对 Amazon 数据的访问权限 149
管理账户 189
管理订阅 194
管理身份 207
管理安全 228
管理权限 262
Governance 357
管理自定义 373
亚马逊 Quick 使用指标 382
Amazon 安全 388
使用亚马逊快速聊天提问和浏览数据 463
欢迎消息 464
建议的提示 464
展开和折叠模式 464
代理选择器 464
将响应生成的范围限定为特定数据 464
与数据集聊天 465
与话题聊天 466
网页搜寻 466

上传文件和聊天 466
操作 467
流 468
记忆和响应个性化 468
来源引文 469
复制回复 469
提供反馈 469
神器面板 470
对话管理 470
响应事件 470
Explanations 471
情境意识 471
在亚马逊 Quick 中管理您的偏好 471
自定义您的聊天体验 471
设置您的默认聊天代理 472
个性化您的体验 472
管理你的记忆 472
访问用户首选项 472
聊天解释 473
与您的仪表板聊天 473
与您的数据集聊天 476
文档和视觉创作 478
支持的文档和视觉类型 478
文档和视觉创作的工作原理 479
在聊天中创建文档和视觉效果 479
提示示例 480
编辑现有文档 481
处理上传的文件 483
使用模板 483
PowerPoint 模板 483
Excel 模板 484
文字模板 485
预览和下载 485
商业视觉创作 486
独立的信息图表和视觉效果 486
文档中嵌入的视觉效果 486

品牌主题 487
最佳实践 487
限制 488
使用 Amazon 快速聊天代理创建和部署 AI 助手 489
Amazon 快速聊天代理类型 489
用户与聊天代理的互动 491
聊天代理的用户权限 491
聊天代理的自定义权限 492
系统聊天代理 494
自定义聊天代理 494
创建自定义聊天代理 495
共享自定义聊天代理 499
嵌入自定义聊天代理 500
更新自定义聊天代理 501
管理员对聊天代理的访问权限 502
查看聊天代理 503
查看聊天代理详情 503
重复的自定义聊天代理 504
删除聊天代理 504
自定义聊天代理上下文配置 505
代理上下文类型 505
使用聊天代理 508
使用 Amazon 快捷空间进行整理和协作 509
用户与空间的互动 509
空间的用户权限 510
文件上传状态 511
空间的局限性 511
创建空间 512
管理空间 513
查看空间 513
编辑空间 513
添加太空知识 514
查看空间中的内容 514
使用空格 515
共享空间 516
删除空格 516

移除知识 517
添加外部数据源 517
添加应用程序操作 517
使用 Amazon Quick Sight 可视化、分析和共享数据 519
重要概念 519
连接到数据 520
支持的数据来源 523
Connect 连接到您的数据 527
数据目录集成（预览） 570
数据来源限额 584
支持的数据类型和值 585
使用数据集 598
使用数据来源 655
刷新数据 659
将数据导入到 SPICE 661
刷新 SPICE 数据 662
在分析中使用 SPICE 数据 667
查看 SPICE 摄取历史记录 667
对跳过行错误进行问题排查 668
SPICE 摄取错误代码 670
更新数据集中的文件 674
准备数据 675
数据准备体验（全新） 676
描述数据 702
选择文件上传设置 703
数据准备经验（旧版） 704
使用 SQL 自定义数据 986
添加地理空间数据 988
使用不支持的日期或自定义日期 1046
向 Quick Sight 数据集添加唯一密钥 1047
集成 SageMaker AI 模型 1048
准备数据集示例 1057
分析和报告：可视化数据 1063
使用分析 1063
添加和管理工作表 1083
使用 Amazon Quick Sight 中的交互式表格 1084

在 Amazon Quick Sight 中处理像素完美报告 1121
使用工作表上的项目 1134
使用 Amazon Quick Sight 中的主题 1342
键盘快捷键 1348
仪表板和报告：共享数据 1349
发布控制面板 1350
共享控制面板 1354
在仪表板中使用操作连接器 1366
共享您的控制面板视图 1369
发送报告 1369
订阅报告 1373
阈值警报 1374
打印控制面板或分析 1382
导出为 PDF 1382
PDF 错误代码 1383
将资产整理到文件夹中 1384
探索控制面板 1395
与控制面板交互 1396
与像素完美报告互动 1404
订阅电子邮件和警报 1405
读者生成的报告 1406
书签 1409
通过机器学习获得洞察 1412
了解 ML 算法 1413
数据集要求 1417
添加洞察 1417
自动叙述 1420
检测异常值 1451
ML-powered 预测和假设 1461
问题排查 1463
解决 Amazon Quick Sight 问题和错误消息 1464
Athena 问题 1464
数据来源连接问题 1473
登录问题 1485
视觉对象问题 1491
使用亚马逊 Quick Sight 进行开发 1495

所需知识 1495
Amazon Quick Sight 可用的 API 操作 1495
术语和概念 1497
使用 Amazon Quick Sight API 进行开发 1498
事件集成 1506
嵌入式分析 1527
使用 Amazon 快速研究 1754
你可以用 “快速研究” 做什么 1754
开始新的研究 1754
输入研究目标 1754
选择研究材料 1756
审查并最终确定研究计划 1758
查看研究报告 1759
更新研究 1760
进行更新 1760
研究版本 1760
总结研究 1761
自定义摘要 1761
执行摘要 1761
一般分享 1761
分享研究成果 1761
下载研究报告 1762
与利益相关者分享研究成果 1762
利用流程实现研究自动化 1763
何时在快速流程中使用研究成果 1763
开始使用 1763
使用第三方数据进行研究 1763
使用 FactSet 数据 1764
使用 IDC 数据 1766
使用标普全球能源数据 1767
使用标普全球市场情报数据 1768
使用美国专利数据 1770
使用 PubMed 数据 1770
管理员控件 1771
转为 on/off 网络搜索 1771
状态定义 1771

使用 Amazon Quick 自动化 1772
自动化的类型 1772
在 “快速流程” 和 “快速自动化” 之间进行选择 1772
开始使用 1772
使用 Amazon 快速流程 1772
什么是流量？ 1773
为什么 Flows？ 1774
开始使用 1774
组件和功能 1777
创建和管理 1783
运行流程 1796
管理快速流程 1800
快速流量限制 1801
使用 Amazon 快速自动化 1803
概述 1803
重要概念 1804
开始使用 1805
楼宇自动化 1809
自动化操作 1819
测试自动化 1884
部署自动化 1890
导出和导入自动化 1901
监控性能 1903
Human-in-the-loop 任务中心 1909
在 Quick 中使用应用程序构建 Web 应用程序 1914
关键功能 1914
Quick 中的应用程序是如何工作的 1914
开始使用 1915
先决条件 1915
在快速登录页面中打开应用程序 1915
创建应用 1915
编辑应用程序 1916
管理版本 1916
查看应用程序设置 1916
发布应用程序 1917
共享应用程序 1917

管理公共应用程序的使用情况 1918
你可以建造什么 1918
用户界面 1919
数据存储 1919
人工智能推理 1919
嵌入式视觉效果 1919
嵌入式聊天体验 1920
Public-facing 应用程序 1920
文件处理 1920
连接到集成 1921
先决条件 1921
集成类型 1921
身份验证模型 1921
向您的应用程序添加集成 1921
Quick 中的应用程序如何与其他 Quick 功能配合使用 1922
集成提示 1922
使用 数据 1922
Built-in 应用程序存储 1923
导出数据 1924
当 AI 推理处于活动状态时处理写入批准 1924
访问用户信息 1924
安全和沙箱 1925
身份验证 1925
授权层 1925
集成同意模型 1926
沙盒限制 1926
公共应用程序安全 1926
提示和最佳实践 1927
限制 1928
限制 1928
建筑体验 1928
共享和访问 1928
可移植性 1929
集成限制 1929
沙盒限制 1929
问题排查 1929

从违反内容政策的行为中恢复 1929
从损坏的应用程序中恢复 1930
修复连接器身份验证问题 1930
调试复杂的应用程序 1930
文件导出不起作用 1930
集成 1931
支持的集成 1932
集成能力定义 1935
身份验证方法定义 1935
在控制台中设置集成 1936
选择集成选项 1936
查看安装过程示例 1937
集成管理选项 1938
集成工作流程 1938
创建知识库 1938
创建操作连接器 1939
管理现有集成 1939
知识库 1941
知识库的运作方式 1941
一般工作流程 1942
常用配置设置 1942
知识库中管理 ACL 的最佳实践 1944
共享知识库和数据源 1947
同步报告和可观察性 1951
监控索引存储使用情况 1955
疑难解答知识库 1958
操作连接器 1962
操作连接器的工作原理 1962
操作类型 1963
有界和无界代理人 1964
先决条件 1965
支持的操作连接器类型和可用操作 1965
操作连接器 API 1972
身份验证方法 1980
动作执行方法 1982
监控和维护 1983

最佳实践 1985
问题排查 1986
Integration-specific 指南 1989
Adobe 营销代理集成 1989
Airtable 集成 1992
S3 集成 1997
Asana 集成 2015
Atlassian 融合云集成 2017
Atlassian Jira 云集成 2032
bambooHR 集成 2039
盒子集成 2042
Canva 集成 2048
思科 Webex 会议 2051
思科 Webex 视频消息 2054
收件箱集成 2056
邓和白德街 2063
Figma 集成 2065
GitHub 整合 2067
Gmail 整 2069
谷歌分析集成 2075
谷歌日历集成 2081
谷歌聊天 2086
谷歌文档集成 2088
与谷歌云端硬盘 2094
谷歌聚会集成 2111
谷歌表格集成 2116
谷歌幻灯片集成 2122
HG 洞察集成 2127
HubSpot 整合 2130
HuggingFace 整合 2133
对讲集成 2135
线性积分 2136
微软 OneDrive 集成 2138
微软 OneNote 2168
微软 Outlook 集成 2172
微软 SharePoint 集成 2181

Microsoft Teams 集成 2222
MCP 集成 2231
Monday.com 整合 2238
穆迪的 GenAI 就绪数据 2240
全新 Relic 集成 2242
概念整合 2246
OpenAPI 集成 2248
PagerDuty 整合 2254
PagerDuty 高级集成 2255
QuickBooks 整合 2256
REST API 集成 2262
Salesforce 集成 2265
SAP 集成 2270
ServiceNow 整合 2281
Shopif 2286
Slack 集成 2288
智能表单集成 2296
雪花皮质剂 2300
访客代理 2301
网络爬虫集成 2304
WhatsApp 整合 2315
Zapier 集成 2317
Zendesk 集成 2320
缩放集成 2324
ZoomInfo 整合 2330
Support 升级路径 2333
自带亚马逊 Q 商业指数 2333
Amazon Quick 中的亚马逊 Q 企业指数概览 2334
先决条件 2335
支持的身份验证方法 2335
设置权限 2336
根据亚马逊 Q 业务索引创建知识库 2337
共享 Amazon Q 商业指数知识库 2338
使用亚马逊 Q 企业指数知识库 2338
限制 2339
计费 2340

功能对比 2341
问题排查 2341
安全最佳实践 2342
用户类型和能力 2342
常见使用案例 2343
与您的亚马逊 Q 企业指数互动 2344
带上你自己的 Amazon Bedrock 托管知识库 2344
先决条件 2345
设置权限 2345
从 Amazon Bedrock 托管知识库创建知识库 2346
访问控制列表 (ACL) 支持 2347
计费 2347
限制 2347
安全最佳实践 2347
监控和可观测性 2348
问题排查 2351
使用扩展程序快速连接到现有工具 2353
用户与扩展程序的互动 2354
用户权能和权限 2354
管理员职责 2356
作者能力 2356
最终用户访问权限 2357
分机访问疑难解答 2359
Amazon Quick 浏览器扩展程序 2359
支持的浏览器 2360
浏览器扩展的好处 2360
浏览器扩展用例 2360
安装和配置 2362
组织部署 2363
浏览器扩展程序使用指南 2364
浏览器扩展已知限制 2364
在浏览器扩展中使用 Amazon Quick Flows 2364
亚马逊快速Microsoft Outlook扩展 2366
Microsoft Outlook扩展使用指南 2367
提示示例 2368
亚马逊快速Microsoft Excel扩展 2368

Microsoft Excel扩展使用指南 2369
提示示例 2369
亚马逊快速Microsoft Word扩展 2370
Microsoft Word扩展使用指南 2371
提示示例 2371
亚马逊快速Microsoft PowerPoint扩展 2372
Microsoft PowerPoint扩展使用指南 2372
提示示例 2373
Amazon 快速Slack扩展 2373
Slack扩展作者指南 2374
Slack扩展用户指南 2377
Amazon 快速Microsoft Teams扩展 2381
Microsoft Teams扩展程序作者指南 2382
Microsoft Teams扩展用户指南 2385
Amazon Quick Microsoft Outlook 扩展程序（旧版） 2389
Microsoft Outlook扩展程序作者指南 2390
Microsoft Outlook扩展用户指南 2393
Amazon Quick Microsoft Word 扩展程序（旧版） 2396
Microsoft Word扩展程序作者指南 2397
Microsoft Word扩展用户指南 2400
Amazon Quick 电脑版 2404
什么是桌面版 Amazon Quick？ 2404
在桌面上使用 Quick 可以做什么 2404
后续步骤 2405
企业设置 2405
企业登录的工作原理 2406
先决条件 2406
安装过程 2407
Microsoft Entra ID 2408
Google Workspace 2414
Okta 2419
Ping Identity 2424
问题排查 2431
开始使用 2433
先决条件 2433
正在下载和安装 2434

登录 2435
入职和设置 2436
设置完成后 2437
桌面界面 2438
侧栏导航 2438
顶部栏面板 2440
主页 2441
活动源 2442
Chat 2443
我的东西 2444
处理聊天 2445
回复偏好 2445
对话 2446
语音输入和对讲 2447
计划模式 2447
深度分析 2448
附件和文件上传 2448
网页搜寻 2449
Quick Web 空间 2449
文档创建 2449
功能 2451
连接器 2452
系统工具 2457
技能和代理人 2465
技能 2465
计划任务 2468
任务控制 2470
为什么要使用任务控制 2471
功能 2471
处理代理运行 2471
访问任务控制 2472
KPI 和指标 2472
知识图谱 2473
什么是知识图谱？ 2473
实体类别 2473
数据来源 2474

查看知识图谱 2475
配置知识图谱 2476
使用知识图谱 2477
设置 2477
功能 2478
我的电脑 2478
我的背景 2480
自定义 2481
安全、隐私和架构 2484
如何处理数据 2485
数据存储 2485
文件夹权限 2485
系统工具权限 2486
连接安全性 2486
网络访问和所需域 2486
隐私控制 2487
清除所有数据 2487
问题排查 2487
安装和启动问题 2487
连接问题 2488
性能问题 2489
文件访问问题 2490
浏览器自动化问题 2491
计划任务问题 2491
管理客服工时消耗 2492
了解会话使用限制 2492
MCP 服务器问题 2492
导出诊断 2493
重置应用程序 2493
获得更多帮助 2494
文档历史记录 2495
以前的更新 2575
署名 2586
..... mmdcviii

什么是 Amazon Quick？

Amazon Quick 是一项用于自动执行任务、分析数据、构建 Web 应用程序和进行研究的 AI-powered 服务。您可以通过自然语言聊天与 Quick 互动，Quick 使用 AI 代理根据连接的数据源和应用程序处理您的请求。

Quick 包括以下功能：

- Amazon Quick Sight — 交互式数据可视化和商业智能。Connect 连接到数据源，构建仪表板，并在应用程序中嵌入分析。
- Amazon Quick F lows — 使用您的数据并在连接的应用程序中执行操作 AI-powered 的工作流程，自动执行重复性任务。
- Amazon Quick Automat e — 使用 AI 代理构建业务流程自动化，这些代理可以做出情境决策并跨应用程序执行操作。
- Amazon Quick Index — 连接贵组织的文档和数据源，使人工智能响应以您的信息为基础。
- Amazon Quick Research — 通过网络和您的数据进行深入研究，并以被引报告的形式提供。
- Amazon Quick 中的应用程序 — 通过用自然语言描述您需要的内容来构建交互式 Web 应用程序。

> **Note**
>
> Amazon Quick 是从亚马逊演变而来 QuickSight的。 QuickSight 继续作为 Amazon Quick Sight，这是 Quick 中的一项功能 所有现有 QuickSight API、SDK 和集成均可继续运行，无需进行任何更改。

Quick 的好处

一切都集中在一个地方

代理、研究、自动化、分析和应用程序构建都是内置的。您不需要为每种功能提供单独的产品。

完全托管

无需配置基础架构，无需托管模型，也不需要机器学习专业知识。

连接到您的工具和数据

通过知识库、操作连接器、扩展和结构化数据连接，快速与您的组织已经使用的应用程序、数据库和系统集成。包括模型上下文协议 (MCP) 和 OpenAPI 在内的开放标准允许您连接任何系统。

在你工作的地方遇见你

通过网页、桌面应用程序或直接在 Chrome、Slack、Microsoft Teams 和微软 365 应用程序中使用 Quick。

你可以信赖的人工智能

Amazon使用您的安全团队已经批准的相同身份、网络和合规控制快速运行。您的数据由您控制。

快速访问

要开始使用 Amazon Quick，您有两个选择：

1. 在 a ws 上注册。 com/quick— 使用您的电子邮件或社交凭证（Google、Apple、Amazon 等 GitHub）。无需Amazon账号。提供免费计划和 Plus 套餐。
2. 通过Amazon Web Services 管理控制台 — 使用 IAM 身份中心或 IAM 联合身份验证为您的组织进行快速配置。 Per-user 使用标准Amazon计费的订阅。

开始使用

要立即开始使用 Quick，请在 a ws 上注册。 com/quick。

如果您的组织使用Amazon：

1. Amazon Quick 的工作原理— 了解 Quick 组件是如何协同工作的。
2. 设置并登录 Amazon Quick— 为您的组织快速配置。
3. 开始使用 Amazon Quick— 开始对话，探索功能，看看 Quick 能做什么。

Amazon Quick 的工作原理

使用 Quick 时，以下组件协同工作以处理您的请求。

你开始聊天

聊天是 Quick 的主要界面。您可以键入问题、给出说明或描述您需要的内容。Quick 会解释您的请求并确定如何回应：从关联的数据中回答、生成内容、运行工作流程、进行研究或在外部应用程序中采取行动。有关更多信息，请参阅 在 Amazon Quick 中通过聊天提问、探索数据并获得见解。

代理处理您的请求

每一次互动的背后都有代理人。为代理配置了定义其行为的指令、为其响应奠定基础的知识源以及让他们采取行动的工具。Quick 提供了默认代理，您可以为特定域创建自定义代理。有关更多信息，请参阅 在 Amazon Quick 中创建、自定义和部署 AI-powered 聊天代理。

空间整理背景

Spaces 汇集了代理所需的资源：文档、仪表板、数据集、知识库和操作连接器。当你为代理分配空间时，它会利用该空间中的所有内容来回答问题和完成任务。您可以与团队共享空间，这样每个人都能从相同的环境中受益。有关更多信息，请参阅 使用 Amazon Quick 中的空间整理、协作和共享资源。

集成 Quick 与您的世界相连

集成使您可以快速访问外部信息，并能够代表您采取行动：

知识库

将外部内容引入 Quick 以进行 AI 检索。来源包括亚马逊 S3、、 SharePoint、Confluence OneDrive、Google 云端硬盘和网络爬虫。当源更新时，Quick 会使索引保持同步。

动作连接器

让 Quick 读取数据、触发工作流程和更新外部服务中的记录。您可以从 OpenAPI 规范或模型上下文协议 (MCP) 服务器创建连接器。

扩展程序

在 Chrome、Slack、Microsoft Teams 和 Microsoft 365 应用程序中嵌入 Quick，这样你就无需离开正在使用的应用程序即可与代理互动。

结构化数据连接

将 Connect Quick Sight 连接到数据库、数据仓库和数据湖以进行分析和可视化。

有关更多信息，请参阅 在 Amazon Quick 中使用集成。

功能使用这些基块

每个 Quick 功能都以不同的方式组合了上述组件：

功能	作用	它用的是什么
快速瞄准	交互式仪表板和分析	结构化数据连接、SPICE、数据集
快速流程	任务自动化	操作连接器、空格、代理逻辑
快速自动化	End-to-end 过程自动化	动作连接器、代理、人机在圈
快速研究	In-depth 引用的报告	空间、知识库、网络
Quick 中的应用程序	交互式 Web 应用程序	结构化数据、动作连接器、Quick Sight 视觉效果
桌面应用程序	在您的机器上实现个性化 AI	本地文件、电子邮件、日历、MCP 服务器

后续工作

我想...	转到
为我的组织设置 Quick	设置并登录 Amazon Quick
开始使用 Quick	开始使用 Amazon Quick
构建仪表板并可视化数据	使用 Amazon Quick Sight 中的分析、控制面板和报告可视化、分析和共享数据
自动执行任务	使用 Amazon Quick 自动化

我想...	转到
研究一个话题	使用 Amazon 快速研究
构建应用程序	使用 Amazon Quick 中的应用程序构建 Web 应用程序
Connect Quick 连接到我的工具	在 Amazon Quick 中使用集成
在我的桌面上使用 Quick	什么是桌面版 Amazon Quick？

设置并登录 Amazon Quick

根据您的需求，Amazon Quick 提供两种入门方式：

- 快速入门 — 如果您是个人或小型团队且没有 Amazon Web Services 账户，请参阅在 aws 注册。com/quick。
- 使用贵组织的 Amazon 帐户使用 Quick — 如果您的组织已经在使用 Amazon Web Services 服务，请参阅通过 Amazon 控制台注册。

免费和Plus帐户:https://aws.com/quick使用电子邮件地址注册. Amazon Quick 使用您的电子邮件或社交登录凭证自动为您创建一个账户。从免费、免费试用增强版或付费升级版套餐等级中选择。无需 Amazon Web Services 账户 进行任何技术配置。

Amazon 控制台账户：如果您的组织使用 Amazon，则可以通过预置 Amazon Quick Amazon Web Services 管理控制台。此路径使用 IAM 身份中心进行身份验证，并与您现有的 Amazon 账单和监管相集成。

要比较每种账户类型的可用功能，请参阅定价和可用性。

有关在设置后管理账户的更多信息，请参阅管理亚马逊 Quick (Free/Plus) 或管理通过预置的账户的 Amazon Quick 。 Amazon Web Services 管理控制台

主题

- 完成初始 配置任务
- 在 aws 上注册。 com/quick
- 通过以下方式注册Amazon控制台
- 快速登录 Amazon

完成初始 配置任务

> **Note**
>
> 以下配置任务仅适用于 Amazon 控制台帐户。如果您要在a ws上 Free/Plus 使用电子邮件进行注册.com/quick，这些步骤是自动处理的。请参阅在 aws 注册。com/quick取而代之。

要使用 Amazon Quick，您必须先完成以下任务：

主题

- 注册参加 Amazon Web Services 账户
- 保护 IAM 用户

注册参加 Amazon Web Services 账户

如果您没有 Amazon Web Services 账户，请完成以下步骤来创建一个。

要注册一个 Amazon Web Services 账户

1. 打开 https://portal.aws.amazon.com/billing/signup。
2. 按照屏幕上的说明操作。

   在注册时，将接到电话或收到短信，要求使用电话键盘输入一个验证码。

   当您注册时 Amazon Web Services 账户，将创建Amazon Web Services 账户根用户一个。根用户有权访问该账户中的所有 Amazon Web Services 服务 和资源。作为最佳安全实践，请为用户分配管理访问权限，并且只使用根用户来执行需要根用户访问权限的任务。

Amazon 注册过程完成后，会向您发送一封确认电子邮件。在任何时候，您都可以通过转至 https://aws.amazon.com/ 并选择 My Account (我的账户) 来查看当前的账户活动并管理您的账户。

保护 IAM 用户

注册后 Amazon Web Services 账户，通过开启多因素身份验证 (MFA) 来保护您的管理用户。有关说明，请参阅《IAM 用户指南》中的 为 IAM 用户启用虚拟 MFA 设备（控制台）。

要向其他用户授予访问您的 Amazon Web Services 账户 资源的权限，请创建 IAM 用户。为了保护您的 IAM 用户，请启用 MFA 并仅向 IAM 用户授予执行任务所需的权限。

有关创建和保护 IAM 用户的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的以下主题：

- 在您的 IAM 中创建 IAM 用户 Amazon Web Services 账户
- 适用于 Amazon 资源的访问权限管理
- 基于 IAM 身份的策略示例

在 aws 上注册。 com/quick

Amazon Quick 可直接从以下https://aws.com/quick网址获得，Amazon Web Services 账户无需现有。本页将引导您使用您的电子邮件地址或社交登录凭证创建 Amazon Quick Free 或 Plus 账户。

> **Note**
>
> 如果您的组织已经在使用，Amazon并且您想通过访问Amazon Quick Amazon Web Services 管理控制台，请改为参阅通过Amazon控制台注册。要比较每种账户类型的可用功能，请参阅定价和可用性。

主题

- 这是给谁的？
- Sign-in 选项
- Step-by-step 注册程序
- 幕后会发生什么

这是给谁的？

在 aws 上直接注册。 com/quick 设计用于：

- 想要在不创建Amazon Quick的情况下浏览Amazon Quick的@@ Amazon Web Services 账户个人
- 需要快速入门使用 AI-powered 生产力工具@@ 的小型团队。
- 任何想通过点击几下即可试用 Amazon Quick 的人。

您可以使用电子邮件地址进行注册，也可以使用现有的 Google GitHub、Apple 或 Amazon 账号进行注册。Amazon Web Services 账户在后台自动创建和管理，您无需直接与之交互。

Sign-in 选项

当你在 aws 注册时。 com/quick，你可以使用以下方法创建账户：

- 电子邮件地址-使用任何电子邮件创建一个帐户（在本指南中介绍）。
- 谷歌 — 使用你的谷歌账号登录。

- 苹果 — 使用您的苹果 ID 登录。
- GitHub— 使用您的 GitHub帐户登录。
- 亚马逊-使用您的亚马逊账户登录。

本指南涵盖了基于电子邮件的注册流程。社交登录选项遵循类似的流程，但使用所选提供商提供的现有凭据。

Step-by-step 注册程序

注册 Amazon Quick Free 或 Plus 账户

1. 导航到 aws。 com/quick。

   打开您的网络浏览器并转至https://aws.com/quick。您会看到带有免费注册选项的 Amazon Quick 登录页面。

2. 选择 “免费注册”。

   选择 “免费注册” 开始账户创建流程。您将被重定向到Amazon注册页面。

3. 输入您的电子邮件地址。

   在电子邮件字段中，键入您要用于 Amazon Quick 账户的电子邮件地址。此电子邮件将成为您的 Amazon Quick 登录身份。

   输入电子邮件后，选择 “继续”。

   > **Tip**
   >
   > 使用您定期查看的电子邮件地址。您需要在下一步进行验证，Amazon Quick 会向该地址发送重要的账户通知。

4. 输入你的名字。

   在下一个屏幕上，输入你的名字。这是您的 Amazon Quick 账户中的其他用户看到的显示名称。

   显示您的电子邮件地址以供确认。如果需要更改，请选择 “更改” 返回。

   选择继续以继续。

5. 验证您的电子邮件地址。

Amazon Quick 会向您提供的电子邮件地址发送一个 6 位数的验证码。请检查您的收件箱（如果需要，还有 spam/junk 文件夹）中是否有来自的电子邮件Amazon。

在验证字段中输入 6 位数的验证码，然后选择继续。

> **Note**
>
> 如果您没有收到验证码，请选择 “重新发送验证码” 以发送新的验证码。在短暂的倒计时之后，重新发送选项变为可用。

6. 创建密码。

   为您的账户创建密码。您的密码必须符合标准Amazon安全要求：

   - 至少 8 个字符
   - 至少有一个大写字母
   - 至少有一个小写字母
   - 至少有一个数字
   - 至少有一个特殊字符

   输入您的密码，然后重新输入进行确认。选择继续。

7. 等待账户配置。

   设置密码后，Amazon Quick 会配置您的账户。您会看到一个 “设置” 屏幕，其中包含一条简短的消息。此过程通常需要不到一分钟的时间。

   > **Note**
   >
   > 在此步骤中，Amazon Quick 会自动Amazon Web Services 账户代表您创建和配置。您无需管理此帐户，它完全由服务部门处理。

8. 选择如何访问 Amazon Quick。

   配置完成后，将出现 “欢迎” 页面。你有两个选择：

   - 下载适用于 macOS 的版本 — 下载适用于您电脑的 Amazon Quick 桌面应用程序。
   - 立即@@ 继续浏览网页 — 立即开始在您的网络浏览器中使用 Amazon Quick。

选择最适合您的选项。您以后可以随时从个人资料设置中的 “随处快速” 菜单下载桌面应用程序。

9. 选择您的工作重点（入门向导）。

   Amazon Quick 提供了一个入门向导，可帮助您个性化体验。您可以选择一个或多个工作焦点主题，也可以完全跳过此步骤。

   可用的工作重点主题有：

Topic	说明
与利益相关者沟通	利益相关者沟通的工具和模板
扩大我的销售渠道	销售渠道管理和分析
提高我的业务绩效	业务绩效分析和见解
整理团队的知识	知识管理和文档
计划我的工作并确定其优先顺序	项目规划和任务优先顺序
制作并运送我的产品	产品开发和交付工作流程
提高我的营销覆盖面	营销分析和内容创作
雇用和发展我的团队	人力资源、招聘和团队发展
管理风险和合规性	风险评估、合规和治理

   选择与您的主要用例相匹配的主题，然后选择 Let's go。或者，选择 “跳过” 并开始聊天，直接进入聊天界面。

10. 开始使用 Amazon Quick。

    Amazon 快速聊天界面已加载。如果您选择了工作重点主题，则会看到根据您的选择量身定制的个性化建议卡。该接口包括：

    - 左侧导航-访问新聊天、搜索、空间、研究、聊天代理等。
    - 聊天输入-在 “随便问我” 字段中键入问题或请求。

- 附加文件-上传文档以供分析（最多 20 个文件，每个文件不超过 50 MB）。
- 建议卡 — 基于您选择的工作重点的 Pre-built提示。

您现在可以开始使用 Amazon Quick 了。有关特性和功能的信息，请参阅 Amazon Quick 入门。

幕后会发生什么

当你在 aws 注册时。 com/quick，Amazon Quick 自动上线：

1. 创建与您的电子邮件地址关联的登录身份 — 这是您用来登录 Amazon Quick 的登录身份。
2. 配置托管您的 Quick 资源的，您无需访问或管理此账户。Amazon Web Services 账户
3. 使用默认设置和内置 AI 代理设置 Quick 环境。

通过以下方式注册Amazon控制台

> **Note**
>
> 本节介绍已在使用Amazon Quick的Amazon Web Services 管理控制台组织通过注册Amazon Quick Amazon。如果您想在不使用 aws 的情况下注册Amazon Web Services 账户，请参阅在 aws 注册。 com/quick使用电子邮件或社交登录可以更快地完成设置。要比较每种账户类型的可用功能，请参阅定价和可用性。

当你首次注册 Amazon Quick 时，你将获得 25 位用户的免费试用订阅，为期 30 天。在注册过程中，您可以为身份提供商设置选项。

在开始之前，请确保您可以连接到现有的Amazon Web Services 账户。如果您没有Amazon Web Services 账户，请参阅完成初始配置任务。注册 Quick 的用户需要拥有正确的Amazon Identity and Access Management(IAM) 权限。有关更多信息，请参阅 Quick 的 IAM 策略示例。

要测试自己的权限，您可以使用 IAM 策略模拟器。有关更多信息，请参阅使用 IAM IAM 策略模拟器测试 IAM 策略。另外，请检查您Amazon Web Services 账户是否属于基于该Amazon Organizations服务的组织。如果是，并且您以 IAM 用户身份登录，则请确保自己没有继承任何拒绝访问所需权限的 IAM 权限。有关组织的更多信息，请参阅什么是Amazon组织？

> **Note**
>
> 默认情况下，您的数据使用Amazon托管密钥进行加密。注册后，管理员可以在管理门户中调整自定义加密设置。

订阅 Quick

1. 登录到您的，Amazon Web Services 账户然后从中打开 “快速”Amazon Web Services 管理控制台。你可以在 “分析” 下找到它，也可以通过搜索 “快速” 来找到。

   显示您的Amazon Web Services 账户号码是为了进行验证。
2. 为 Quick 输入一个唯一的账户名。

   - 输入 Quick 账户所有者或群组的通知电子邮件地址。此电子邮件地址将接收服务和使用情况通知。
3. 选择Amazon Web Services 区域要用作初始数据存储容量的，名为SPICE。
4. 选择要用来连接到 Quick 的身份验证方法。从以下选项中选择一项：

   - （推荐）Password-based 或 Single-Sign开启
   - IAM Identity Center
   - Single-Sign 仅开启
   - Active Directory
5. 查看您所做的选择，然后选择创建账户。
6. 完成后，您的 Quick 账户即被创建。要打开 “快速”，请选择 “转到快速”。

Non-admin 注册流程

如果您不是管理员，则可以使用管理员提供的链接注册 Quick。此过程允许您创建账户和配置 Quick 环境。

以非管理员用户身份注册

1. 获取您的注册链接

   使用管理员提供的链接注册 Amazon Quick。
2. 账户创建和快速访问

创建账户后，在 Quick 中搜索 Amazon Quick。

3. 账户配置

   输入您的账户名、电子邮件、地区和身份验证方法。

   - 为了进行身份验证，Amazon Quick 支持使用起始网址格式集成专业版许可证：https://amzn.awsapps.com/start
   - 默认区域为 us-east-1

4. 计划选择

   选择您为 Amazon Quick 实例使用的套餐和存储选项。

快速登录 Amazon

您可以通过多种方式登录 Amazon Quick，具体取决于您的 Quick 管理员的设置。您可以使用Amazon根、Amazon Identity and Access Management(IAM)、公司 Active Directory 或您的本地 Quick 凭证登录 Quick。如果您的 Quick 账户已与 Okta 等身份提供商集成，则以下程序不适用于您。

如果您是 Quick 管理员，请务必将组织网络中的以下域列入许可名单。

用户类型	要列入许可名单的一个或多个域
直接通过 “快捷目录” 和 “活动目录” 用户登录的用户	`signin.aws` 和 `awsapps.com`
Amazon root 用户	`signin.aws.amazon.com` 和 `amazon.com`
IAM 用户	`signin.aws.amazon.com`

登录 Amazon Quick Free 或 Plus 账户

如果您在 aws 上创建了 Amazon Quick 账户。 com/quick，请按照以下步骤登录。

登录 Amazon Quick Free 或 Plus 账户

1. 导航到登录页面。

2. 选择登录。
3. 输入与您的账户关联的电子邮件地址。
4. 输入您的密码。
5. 选择登录。

如果您的电子邮件关联了多个 Amazon Quick 账户，系统可能会提示您选择要访问的账户。选择您要登录的账户。

> **Tip**
>
> 如果您在注册期间关联了账户，则还可以使用注册时使用的社交登录选项（Google GitHub、Apple 或 Amazon）登录。

> **Note**
>
> 如果您Amazon Web Services 管理控制台改为通过注册，请参阅下一节以获取主机登录说明。

Post-setup 配置

登录 Quick 后，您可以通过配置代理设置和其他首选项来自定义您的环境。

完成安装后配置

1. 代理自定义访问权限

   在左侧导航菜单的 “自定义” 下，选择 “代理自定义”。

2. 环境设置

   输入您的环境所需的设置。这些设置将针对您的特定用例自定义 Amazon Q 的行为。

> **Important**
>
> 我们强烈建议您不要使用Amazon root 用户来执行日常任务，即使是管理任务也是如此。相反，请遵循仅使用根用户创建您的第一个 IAM 用户的最佳实践。然后请妥善保存根用户凭

证，仅用它们执行少数账户和服务管理任务。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的Amazon账户根用户。

通过登录Amazon控制台

使用以下步骤登录到 Quick（快速）Amazon Web Services 管理控制台。

要登录 Quick

1. 转到 https://quicksight.aws.amazon.com/。
2. 在“快速账户名”中，输入您的账户名。这是在中创建 Quick 账户时创建的名称Amazon。

   如果您通过电子邮件被邀请加入 Quick 帐户，则可以在该电子邮件中找到账户名。如果您没有邀请您加入 Quick 的电子邮件，请向组织中的 Quick 管理员询问所需的信息。

   您也可以通过在 Quick 控制台菜单上选择个人资料图标来找到您的 Quick 账户名。在某些情况下，您可能无权访问您的 Quick 帐户，或者没有管理员可以提供这些信息，或者两者兼而有之。如果是，请联系 S Amazon upport 并提交包含您的Amazon客户 ID 的票证。
3. 在“用户名”中，输入您的快速用户名。不支持包含分号 (;) 的用户名。选择下列选项之一：

   - 对于组织用户 – 用户名由管理员提供。

     您的账户可以基于 IAM 凭证，也可以基于您的电子邮件地址（如果是根电子邮件地址）。或者，它可以用作邀请您加入 Quick 帐户的用户名。如果您收到了另一个 Quick 用户的邀请电子邮件，它会指明要使用的凭据类型。
   - 对于单个用户 – 您为自己创建的用户名。

     这通常是您创建的 IAM 凭证。

其余步骤因您登录的用户类型而异（直接通过 Quick 登录，或者以 Active Directory 用户、Amazon根用户或 IAM 用户身份登录）。有关更多信息，请参阅以下部分。

以快速或活动目录用户身份完成快速登录

如果您直接通过 Quick 登录或使用公司的 Active Directory 凭据，则在输入账户名和用户名`signin.aws`后，系统会将您重定向到。使用以下步骤完成登录。

如果您直接通过 Quick 登录或使用 Active Directory 凭据登录，则要完成 Quick 登录

1. 对于 Password (密码)，输入您的密码。

   密码区分大小写，且长度必须介于 8–64 个字符之间。它们还必须包含以下各项：

   - 小写字母 (a–z)
   - 大写字母 (A–Z)
   - 数字 (0–9)
   - 非字母数字字符 (~!@#$%^&*_-+=`|\(){}[]:;'"<>,.?/)
2. 如果您的账户启用了多重身份验证，请输入您收到的 MFA 代码的多重身份验证码。
3. 选择登录。

以身份完成快速登录Amazon根用户

如果您以Amazon根用户身份登录，则系统会将您重定向到 signin.aws.amazon.com（或 amazon.com）以完成登录过程。您的用户名已预先填入。使用以下步骤完成登录。

要完成以身份登录Amazon根用户

1. 选择下一步。
2. 对于密码，输入您的密码。有关根用户密码的更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的更改Amazon账户根用户密码。
3. 选择登录。

以 IAM 用户身份完成快速登录

如果您以 IAM 用户身份登录，则系统会将您重定向到 signin.aws.amazon.com（或 amazon.com）以完成登录过程。您的用户名已预先填入。使用以下步骤完成登录。

以 IAM 用户身份完成登录

1. 对于 Password (密码)，输入您的密码。有关 IAM 用户密码的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的默认密码策略。
2. 选择登录。

使用多个账户登录

您可以同时使用多个账户登录 Amazon Quick，并根据需要在两个账户之间切换。

登录多个账户

1. 按照中的步骤登录 Amazon Quick。快速登录 Amazon
2. 在导航栏中，选择您的账户名称以显示下拉菜单。
3. 将鼠标悬停在切换账户上。将显示您之前登录过的账户列表。请执行以下操作之一：
   - 要切换到某个帐户，请选择该帐户并提供登录凭据。
   - 要登录新帐户，请选择添加其他帐户。系统会提示您提供该账户的登录凭证。

注销一个账户或所有账户

1. 在导航栏中，选择您的账户名称以显示下拉菜单。
2. 将鼠标悬停在注销上。您可以选择退出当前帐户或退出所有帐户。

URL 结构

使用多个账户时，Amazon Quick URL 会包含账户名称，用于识别您正在访问的账户。

应用程序网址

应用程序 URL 遵循以下结构：

```
https://us-east-1.quicksight.aws.amazon.com/sn/account/ACCOUNT-NAME/...
```

示例：

```
https://us-east-1.quicksight.aws.amazon.com/sn/account/my-account/start/home
https://us-east-1.quicksight.aws.amazon.com/sn/account/my-account/dashboards/1234
```

控制台网址

控制台 URL 遵循此结构。

标准账户（账户别名是账户 ID）

```
https://us-east-1.quicksight.aws.amazon.com/sn/console/account/123456789012/...
```

示例：

```
https://us-east-1.quicksight.aws.amazon.com/sn/console/account/123456789012/admin
https://us-east-1.quicksight.aws.amazon.com/sn/console/account/123456789012/asset-
management
```

具有 IAM 多账户访问权限的账户（账户别名是会话差异化因素）

```
https://us-east-1.quicksight.aws.amazon.com/sn/console/account/123456789012-abc123/...
```

示例：

```
https://us-east-1.quicksight.aws.amazon.com/sn/console/account/123456789012-abc123/
admin
https://us-east-1.quicksight.aws.amazon.com/sn/console/account/123456789012-abc123/
asset-management
```

主要考虑因素和限制

- 上面的网址结构允许对 Amazon Quick 账户中的资源添加书签。
- 您可以在浏览器的不同选项卡或窗口中同时登录到不同的帐户。
- Amazon 快捷网址包含您的账户名。如果您将其更改为其他帐户名，则系统会提示您登录（如果尚未登录）。
- 您最多可以登录五个帐户。如果您尝试登录第六个帐户，系统会自动注销并忘记最近登录次数最少的帐户。
- Multi-account 通过 IAM-based 多账户联合身份验证访问 Amazon Quick 的 IAM 用户不支持登录。

支持多账户的 IAM 单点登录联合

有关设置联合身份的更多信息，请参阅从 Quick 启动登录。

服务提供商 (SP) 启动了联合

如果您的账户已在 Quick 中建立 SSO 配置，则所有登录尝试或包含账户别名的链接都将提供无缝登录。这些登录的行为没有变化。

身份提供商 (IdP) 启动了联合

行为没有变化的场景：

- 如果您启用了 IAM 多账户访问权限，则所有联合链接都将提供无缝登录，无论它们是否包含账户别名。
- 如果您在 Quick 中启用了 SSO 配置，则所有 IdP 启动的联盟或 IdP 深度链接（包括账户别名）都将提供无缝登录。
- 如果您以前从未使用过 Quick 或者只使用过一个 Quick 账户，并且您使用 IdP 联合身份验证访问该账户，则体验不会发生变化。

行为变化的场景：当你有一个或多个已保存的 Quick 账户，并且在没有账户别名的情况下访问任何 IdP 联盟链接时，你不会直接进入你的账户，而是进入快速保存的账户登录页面，在那里你可以选择你的会话并进入你的账户。

推荐配置：为确保无缝 IdP 联合，请在所有 IdP 联合链接中包含账户别名。如果您无法确保深度链接中的账户别名，或者您没有在 Quick 中启用 SSO 配置，请在链接中包含`sso_login=true`查询参数。

推荐的启动联合 URL 示例：

```
https://us-east-1.quicksight.aws.amazon.com/sn/account/ACCOUNT-NAME/start/home?
sso_login=true
```

如果您的登录过程是自动进行的，并且您需要使用其他账户，请使用私密或隐身浏览器窗口。这样做可以防止浏览器重复使用缓存的设置。

> **Note**
>
> 如果您不确定自己拥有哪种类型的账户：如果您在 aws 上注册。 com/quick并使用登录 email/password ，则您有免费或高级帐户。如果您通过Amazon Web Services 管理控制台或您所在组织的单点登录门户登录，则您拥有Amazon控制台帐户。

开始使用 Amazon Quick

Amazon Quick 是一个将商业智能、AI-assisted 聊天、工作流程自动化和研究功能整合到一项服务中的工作 AI-powered 空间。使用本节中的主题开始了解 Quick 的核心功能，包括用于自然语言对话的 AI 代理、用于数据可视化的 Amazon Quick Sight、用于团队协作的空间、用于工作流程自动化的快速流程以及用于全面分析的研究。

首先，你可以通过 AI 聊天探索平台的功能，使用示例数据进行可视化，或者连接到自己的数据源开始构建现实世界的解决方案。

主题

- 使用 Amazon Quick 控制台
- 开始使用 Amazon Quick Sight

使用 Amazon Quick 控制台

在以下主题中，您可以找到使用 Amazon Quick 用户界面的简要介绍。

主题

- 使用 Amazon 快捷菜单和登录页面
- 快速搜索 Amazon
- 在 Amazon Quick 中选择一种语言

使用 Amazon 快捷菜单和登录页面

登录 Amazon Quick 后，您将看到 Amazon Quick 登录页面。此页面提供用于分析的选项卡、仪表板、文件夹、数据等。它还在顶部提供了一个菜单栏，其中包含以下选项：

- 快速搜索 Amazon
- 访问您的用户个人资料（管理快速、语言选择和帮助）
- 与快速聊天代理互动
- 选择你想在哪个 Amazon 地区工作
- 发现有用的资源（文档、操作视频、社区论坛、博客等）

> **Note**
>
> 请咨询您的管理员，然后再更改 Amazon Web Services 区域。您的默认设置由您 Amazon Web Services 区域 的 Amazon Quick 管理员配置。更改 Amazon 区域会更改您的工作的存储位置。

浏览主页

使用左侧的导航菜单，您可以探索如何使用仪表板、生成强大的分析、管理数据源、使用文件夹整理内容、利用高级分析功能等。

以下是所有可用的 Amazon Quick 功能：

- 代理 — 构建 AI 代理，以智能方式分析、规划和处理您的数据，以帮助完成任务。
- 空间 — 使用 Amazon Q，使用特定的文件、数据和信息来完成项目或组织团队。
- 场景 — 通过生成分析功能增强 AI-driven 的工作簿画布中提升您的数据探索水平。允许 AI 建议相关数据，以丰富您的洞察发现。
- 故事 — 使用 Amazon Q 提示和视觉效果制作包含您提供的细节的故事。
- 主题 — 创建一个新的生成主题，为用户介绍生成式问答体验。
- 仪表板-与受众共享交互式数据可视化效果。您可以根据自己的特定需求浏览和筛选可视化效果，并生成快照以便于共享。
- 分析 — 使用强大的可视化和分析工具深入研究您的数据。在向更广泛的受众发布之前，创建图表和图表以发现见解。
- 收藏夹-收藏您想在以后轻松找到的仪表板和分析。
- 文件夹-将分析和仪表板整理到文件夹中。
- 自动化-创建自动化流程，减少人工干预并节省宝贵的时间。
- 流程 — 创建和共享智能工作流程，以快速、可预测的方式实现目标。
- 数据 — Connect 连接到数据并进行可视化，创建专门的聊天助手，或者将两者混合使用。
- 操作-执行诸如创建和更新工单、管理事件以及直接访问项目信息之类的任务。

自定义主页布局

Quick 主页提供了一个可自定义的工作区，您可以在其中添加可增强分析体验的小部件。主页有三种主要的小部件类型：

- 快速用例 — 提供对教程视频和入门资源的快速访问。
- 最@@ 近-显示最近查看的资源，以便更快地导航。
- 业务指标-允许您直接从仪表板固定重要的可视化和指标。

您可以轻松添加、删除和重新排列这些小部件，以创建适合您工作流程的个性化主页。

添加小组件

1. 在快速主页中，选择添加小部件。
2. 您可以选择添加 “快速用例”、“最近” 或 “业务指标”。

    a. 如果已将快速用例添加到主页，则此选项将不可用。如果您之前删除了微件，请选择添加控件，然后选择快速用例将其添加回主页。快速用例始终显示在主页的顶部，以确保即使之前已关闭学习资源，也能轻松访问学习资源。

    b. 如果您选择 “最近”，则会在主页上添加一个包含最近查看过的资源的控件。选择一种资源以快速从上次停下来的地方继续前进。

    c. 如果您选择业务指标，您将被重定向到 “控制面板” 页面。然后，您可以打开仪表板，然后通过选择 “主页” + 图标来选择要固定到主页的视觉效果。

删除小部件

1. 导航到您要删除的小部件。
2. 选择控件右上角的三点菜单。
3. 选择删除。
4. 所选小部件应从主页上删除。

重新排序控件

1. 选择您要重新排序的小部件。
2. 选中控件后，控件图标将出现在控件的左上方。
3. 选择手柄图标并拖动控件以将其位置与另一个控件交换。

调整小组件大小

1. 选择要调整大小的控件。

2. 选中控件后，右下角会出现一个调整大小图标。
3. 选择调整大小图标并向上或向下拖动控件以达到所需的大小。

访问用户配置文件

要访问用户个人资料菜单，请选择 Amazon Quick 中任意页面右上角的用户图标。使用此菜单管理 Amazon Quick 功能、选择语言、更改您的语言 Amazon Web Services 区域、从文档中获取帮助或退出 Amazon Quick。

用户配置文件菜单中提供以下选项：

- 快速管理-如果您拥有适当的权限，则可以访问管理功能，例如管理用户、订阅、SPICE容量和帐户设置。
- 语言设置-在 Amazon Quick 用户界面中选择要使用的语言。
- 区域设置-选择 Amazon Web Services 区域 您要使用的区域。

> **Note**
>
> 请咨询您的管理员，然后再更改 Amazon Web Services 区域。您的默认设置由您 Amazon Web Services 区域 的 Amazon Quick 管理员配置。更改 Amazon 区域会更改您的作品的存储位置。

- 帮助 — 这将打开官方 Quick 文档，您可以在线查看、在 Kindle 中或以 PDF 格式查看。
- 注销 — 选择此选项可退出 Amazon Quick 和您的 Amazon 会话。

快速搜索 Amazon

在搜索栏中，您可以搜索分析和控制面板。要使用搜索工具，请转到起始页，选择页面左上角的搜索框。然后输入您要查找的数据集、分析或控制面板的名称或名称的一部分。搜索不区分大小写。

找到您在寻找的项目后，您可以直接从搜索结果中打开它。您可以修改数据集、根据数据集创建分析或访问分析或仪表板。从搜索结果中选择一个项目可将其打开。

在 Amazon Quick 中选择一种语言

您可以在 Amazon Quick 用户界面中选择要使用的语言。为每个个别用户单独设置此选项。用户首次登录时，Amazon Quick 会检测并选择合适的语言。此选择基于用户的浏览器偏好以及与本地化 Amazon 网站的互动。

Quick 支持以下语言：

Amazon Quick 用户界面中提供的语言

官方名称	语言代码	本地化名称
Dansk	da	丹麦料理
Deutsch	de	德语
English	en	English
Español	es	西班牙语
Français	fr	法语
Italiano	原	意大利语
Nederlands	nl	荷兰料理
Norsk	nb	挪威料理
Português	pt	葡萄牙语
Suomi	fi	芬兰料理
Svenska	sv	瑞典料理
日本語	ja	日语
한국어	ko	韩语
中文 (简体)	zh-CN	简体中文
中文 (繁體)	zh-TW	繁体中文

选择语言的操作仅转换用户界面元素。它不会翻译以下内容：

- Amazon Quick 保留关键词
- 用户输入
- 数据

- 日期或数字格式
- ML Insights，建议的见解，或叙述中的计算（包括文本）

使用以下步骤更改 Amazon Quick 界面中的语言。

1. 在右上角选择您的用户名。
2. 要打开语言选项菜单，请选择当前语言旁边的 > 符号。
3. 选择您要使用的语言。

开始使用 Amazon Quick Sight

Amazon Quick Sight 是 Amazon Quick 的数据可视化和分析组件。本节将引导您使用示例数据创建首次分析，包括上传数据集、使用创建可视化效果以及通过仪表板共享结果。 AutoGraph

主题

- 快速入门：使用示例数据使用单个视觉效果创建 Amazon Quick Sight 分析
- 教程：使用示例数据创建 Amazon Quick Sight 控制面板
- 示例数据

快速入门：使用示例数据使用单个视觉效果创建 Amazon Quick Sight 分析

创建第一个分析之前，请确保完成 设置并登录 Amazon Quick 中的步骤。

通过以下步骤，使用“Web 和社交媒体分析”示例数据集创建包含折线图视觉对象的分析。该视觉对象按月显示将自己添加到邮件列表中的用户数。

使用示例数据集创建包含折线图视觉对象的分析

1. 从 Amazon Quick 主页的 Amazon Quick Sight 中，从左侧导航菜单中选择 “分析”。如果你没有样本数据，可以从 web-an d-social-analytics.csv.zip 下载。解压文件，以便您可以使用 .csv 文件。

   要上传示例数据，请执行以下操作：

   a. 从左侧导航菜单中选择 “数据”。在数据集选项卡下，选择新建，然后选择数据集。
   b. 选择上传文件。

c. 从您的驱动器中选择示例文件 web-and-social-analytics.csv。如果您没有看到它，请检查是否已解压 web-and-social-analytics.csv.zip 文件。

d. 通过选择 Confirm file upload settings (确认文件上传设置) 屏幕上的 Next (下一步) 来确认文件上传设置。

e. 选择 Data source details (数据源详细信息) 屏幕上的 Visualize (可视化)。

f. 跳过下一步。选择 Visualize (可视化) 会进入与步骤 2 中的过程相同的屏幕。

2. 在数据集页面上，选择网络和社交媒体分析数据集，然后选择在分析中使用。
3. 在数据窗格中，选择日期，然后选择邮件列表添加。

   Amazon Quick Sight 用于 AutoGraph 创建视觉对象，选择它认为与这些字段最兼容的视觉类型。在本例中，它选择一个折线图，该图显示按天邮件列表添加，默认为日期粒度。
4. 导航到视觉对象窗格底部的字段井。
5. 正确选择 X 轴字段。选择三点菜单，选择 “聚合”，然后选择 “月”。

   折线图将更新以按月显示邮件列表添加，而不是按默认的年份显示。

教程：使用示例数据创建 Amazon Quick Sight 控制面板

使用以下几节中的过程来完成这些任务：

- 使用“Web 和社交媒体分析”示例数据创建并准备一个 Marketing 数据集。
- 创建 Marketing 分析，并向其中添加多个视觉对象。
- 修改分析中的视觉对象，包括：
  - 向现有视觉对象添加另一个度量
  - 更改图表颜色
  - 更改日期粒度
  - 更改视觉对象的大小和布局
  - 应用筛选条件
- 发布基于 分析的控制面板。

主题

- 教程：创建准备好的 Amazon Quick Sight 数据集
- 教程：创建 Amazon Quick Sight 分析

- 教程：修改 Amazon Quick Sight 视觉效果
- 教程：创建 Amazon 快速浏览控制面板

教程：创建准备好的 Amazon Quick Sight 数据集

使用以下步骤以准备 Marketing 数据集并创建分析。如果你在 Amazon Quick Sight 中还没有看到网络和社交媒体分析示例数据，你可以下载它：w eb-an d-social-analytics.csv.zip。

准备 Marketing 数据集并创建分析

1. 在 Amazon Quick 主页上，在导航窗格中选择数据。
2. 在数据集选项卡中，选择新建，然后选择数据集。
3. 从现有数据源中选择网络和社交媒体分析 Amazon S3 数据源。选择您的表格，然后选择Edit/Preview 数据。

   Amazon Quick 打开数据准备页面。
4. 对于数据集名称，输入 **`Marketing Sample`** 以替换 Web 和社交媒体分析作为数据集名称。
5. 从数据集中排除某些字段。

   在 “字段” 窗格中，为 Twitter 关注者累积字段和邮件列表累积字段选择三点菜单，然后选择 “排除” 字段。要一次选择多个字段，请在选择的同时按 Ctrl 键（Mac 上为 Command 键）。
6. 重命名字段。

   在数据集预览窗格中，滚动至网站网页浏览量字段，然后选择铅笔图标进行编辑。

   在打开的编辑字段页面中，在名称中输入 **`Website page views`**，然后选择应用。
7. 添加一个计算字段，用文本字符串替代事件字段中任何长度为 0 的字符串值。

   a. 在数据准备页面上，滚动到字段窗格的顶部，然后选择添加计算字段。
   b. 在打开的添加计算字段页面中，在添加名称中输入 **`populated_event`**。
   c. 在右侧的函数窗格中，双击函数列表中的 ifelse 函数。这会将该函数添加到计算字段公式中。
   d. 选择下拉箭头展开字段列表窗格，然后双击事件字段。这会将该字段添加到计算字段公式中。
   e. 在公式编辑器中，以粗体输入所需的以下其他函数和参数：ifelse(strlen({Events})=0, 'Unknown', {Events})。

      最终公式应如下所示：`ifelse(strlen({Events})=0, 'Unknown', {Events})`。
   f. 选择保存。

新计算字段创建完毕，并显示在字段窗格顶部。

8. 选择保存。

后续步骤

通过使用教程：创建 Amazon Quick Sight 分析中的过程来创建分析。

教程：创建 Amazon Quick Sight 分析

在下面的简短教程中，您将创建分析，使用添加视觉对象AutoGraph，并通过选择特定的视觉对象类型来添加其他视觉对象。该步骤以您在 教程：创建准备好的 Amazon Quick Sight 数据集 中创建和准备的数据集为基础。

创建您的分析

使用以下步骤创建您的分析。

创建您的分析

1. 在 Amazon Quick Sight 主页上，选择 “分析”。
2. 选择创建分析并选择要使用的数据集。

使用创建视觉效果 AutoGraph

使用创建视觉对象 AutoGraph，默认情况下处于选中状态。

在分析页面上，选择 Fields list 窗格中的 Date 和 Return visitors。

Amazon Quick Sight 使用这些数据创建折线图。

创建散点图视觉对象

通过选择视觉对象类型并将字段拖放到字段井，来创建一个视觉对象。

创建散点图视觉对象

1. 在分析页面上，选择插入，然后在应用程序栏上选择添加视觉对象。系统会创建一个新的空白视觉对象，并且默认 AutoGraph 处于选中状态。
2. 在 Visual types 窗格中，选择散点图图标。
3. 选择字段列表窗格中的字段，以添加到字段井窗格：

- 选择 Desktop Uniques 填充 X axis 字段井。
- 选择 Mobile Uniques 填充 Y axis 字段井。
- 选择 “日期” 以填充该Group/Color字段。

将使用这些字段创建一个散点图。

后续步骤

使用 教程：修改 Amazon Quick Sight 视觉效果 中的步骤修改您的分析中的视觉对象。

教程：修改 Amazon Quick Sight 视觉效果

使用以下步骤修改使用 教程：创建 Amazon Quick Sight 分析 中的步骤创建的视觉对象。

修改折线图视觉对象

修改您的折线图视觉对象，以便让其按日期显示一个额外的度量，同时还更改图表颜色。

修改您的折线图视觉对象

1. 在您的分析中，选择折线图视觉对象。
2. 向视觉对象中添加另一个度量。

   选择 Fields list (字段列表) 窗格中的 New visitors SEO (新建访问者 SEO) 字段。此度量将添加到 Value 字段井，并且折线图将会更新，出现一条代表此度量的线条。视觉对象标题也会更新。
3. 更改用于表示 Return visitors 度量的线条的颜色。

   选择折线图上表示 Return visitors 的线条。为此，请选择该线条的末端，而不是中间位置。

   选择 Color Return visitors，然后从颜色选择器中选择红色图标。
4. 选择 X 轴字段井中的日期字段，然后依次选择聚合和月份。

修改散点图视觉对象

通过更改数据粒度修改您的散点图视觉对象。

修改您的散点图视觉对象

1. 在分析中，选择散点图视觉对象。

2. 正确选择Group/Color字段，选择 “聚合”，然后选择 “月”。

   散点图将更新以按月显示度量，而不是按默认的年份显示。

通过更改视觉对象布局和添加筛选条件来修改这两个视觉对象

通过更改视觉对象的大小和位置，并添加筛选条件然后将其应用于这两个视觉对象，来修改这两个视觉对象。

更改视觉对象的布局

通过更改视觉对象的大小和位置来修改这两个视觉对象。

修改两个视觉对象

1. 在您的分析中，选择折线图视觉对象。
2. 选择视觉对象右下角的大小调整图柄并向左上方拖动，直到视觉对象在水平方向和垂直方面都是以前大小的一半。
3. 对散点图视觉对象重复该过程。
4. 选择散点图视觉对象上的移动图柄，将其拖动到折线图视觉对象的右侧，以便它们并排放置。

通过添加筛选条件修改这两个视觉对象

通过添加筛选条件并将其应用于两个视觉对象来修改这两个视觉对象。

为两个视觉对象添加筛选条件

1. 在分析中，选择散点图视觉对象。
2. 在应用程序栏上选择插入，然后选择添加过滤器。
3. 选择要筛选的日期字段。
4. 选择新的过滤器将其展开。
5. 在 “编辑筛选器” 窗格中，为 “条件” 选择 “比较后” 类型。
6. 输入开始日期值 1/1 /2014。

   选择日期，选择 2014 作为年份，选择 1 月作为月份，然后在日历上选择 1。
7. 在编辑筛选条件窗格中，选择应用，将筛选条件应用于视觉对象。

   筛选条件应用于散点图视觉对象。这在视觉对象下拉菜单上用筛选条件图标表示。

8. 将筛选条件应用于折线图视觉对象。

   在 “筛选器” 窗格中，再次选择 “日期” 筛选器并选择 “单一视觉对象”，然后选择 “此数据集的所有视觉对象”。

   筛选条件同样应用于折线图视觉对象。

后续步骤

使用 教程：创建 Amazon 快速浏览控制面板 中的步骤基于您的分析创建控制面板。

教程：创建 Amazon 快速浏览控制面板

使用以下步骤基于使用 教程：创建 Amazon Quick Sight 分析 中的步骤创建的分析来创建控制面板。

基于您的分析创建控制面板

1. 在分析中，选择发布，然后选择发布仪表板。
2. 选择 “发布为新仪表板” 或 “替换现有仪表板”。
3. 对于新的仪表板，请输入**Marketing Dashboard**仪表板名称。（可选）添加备注。
4. 在 “选择工作表” 下，选择 “所有工作表” 或 “特定工作表”。
5. 根据需要配置以下选项：
   - 仪表板选项-启用 “快速操作”，允许仪表板用户通过视觉对象和警报在互联服务中执行操作。
   - 生成功能-允许执行摘要利用生成功能为仪表板的每张表生成精确的摘要。
   - 允许数据问答为该仪表板启用生成式问答。此设置启用 Amazon Q QuickSight。
   - 允许共享数据故事，以允许此仪表板的查看者与其他用户共享数据故事，包括仪表板视觉效果的快照。
   - 数据快照选项-允许共享方案，允许此仪表板的查看者与其他用户共享方案，包括仪表板视觉效果的快照。
6. 选择发布。

   控制面板现已发布。
7. 在打开的共享控制面板页面上，选择 X 图标将其关闭。稍后您可以使用控制面板页面上的共享选项共享控制面板。

示例数据

要初步了解 Amazon Quick Sight 的工作原理，您可以使用以下示例数据浏览 Amazon Quick Sight：

- B2b 销售数据
- 业务概览数据（收入）
- ML Insights 数据
- 人员概览数据（人力资源）
- 销售管道数据
- Web 和社交媒体分析数据（营销）

此外，您还可以在线免费使用各种数据集，例如Amazon 公共数据集，这些数据集可以与 Amazon Quick Sight 配合使用。这些数据集以各种格式提供。

快速管理 Amazon

Amazon Quick 的管理体验取决于您的账户是如何创建的。选择与您的账户类型相匹配的指南：

- 免费账户和高级账户 — 适用于在 aws 上使用电子邮件或社交网站创建的账户。 com/quick。请参阅the section called “免费版和高级版账号”。
- 控制台账户 — 适用于通过配置的账户Amazon Web Services 管理控制台，包括 IAM Identity Center 配置、SPICE 容量管理以及与其他Amazon Web Services 服务账户的集成。请参阅the section called “企业账户”。

管理 Amazon Quick (Free/Plus)

本节介绍您在 aws 创建的 Amazon Quick Free 和 Plus 账户的管理。 com/quick。免费版和高级版账户使用电子邮件或社交登录进行身份验证，不需要 Amazon Web Services 账户. 您可以直接从 Amazon Quick 网页界面管理用户、资产、账单和账户设置。

主题

- 亚马逊 Quick 计划和定价
- 升级您的 Amazon Quick 套餐
- 管理 Amazon Quick Free 或 Plus 账户
- 管理 Amazon Quick Free 或 Plus 账户中的用户
- 在 Amazon Quick Free 或 Plus 账户中管理资产
- Amazon Quick Free 和 Plus 账户的计划和账单
- 了解 Amazon Quick Plus 套餐的使用情况
- 亚马逊 Quick Free 和 Plus 账户的账户设置
- Amazon Quick 中的用户个人资料和偏好

亚马逊 Quick 计划和定价

在 a ws 创建的亚马逊 Quick 账户。com/quick有两种套餐可供选择：免费套餐和 Plus套餐。新账户可免费获得 30 天的 Plus 服务。有关当前定价详情、套餐限制和功能比较，请参阅 Amazon Quick 定价。

> **Note**
>
> 本页介绍在 aws 创建的亚马逊 Quick Free 和 Plus 账户的定价。com/quick。有关通过访问的亚马逊 Quick 的定价信息 Amazon Web Services 管理控制台，请参阅亚马逊快速定价。

主题

- 比较计划
- 查看您当前的套餐

比较计划

Amazon Quick 有两种账户类型：在 a ws 创建的免费账户和高级账户。com/quick，以及通过配置的企业帐户。 Amazon Web Services 管理控制台大多数功能，包括与人工智能代理聊天、空间、Amazon Quick Flows、亚马逊快速研究、Amazon Quick 中的应用程序、扩展和集成，都适用于两种账户类型。

某些功能仅适用于通过配置的帐户。 Amazon Web Services 管理控制台其中包括亚马逊 Quick Sight 控制面板和分析、亚马逊 Quick Automate 和 API 访问权限。

要详细比较所有套餐的功能、限制和定价，请参阅 Amazon Quick 定价。

查看您当前的套餐

要查看您当前的套餐，请执行以下操作：

1. 在亚马逊 Quick 导航栏中，选择您的用户名。
2. 选择 “管理账户” 。
3. 在左侧导航栏中，选择套餐和计费。

计划和账单页面显示您当前的计划名称、预计费用、剩余天数（试用计划）和付款方式（付费计划）。

或者，您可以从配置文件菜单中选择升级计划，这将直接带您进入计划管理页面。

升级您的 Amazon Quick 套餐

您可以随时将您的 Amazon Quick Free 套餐升级到 Plus 套餐。此页面将引导您完成完整的升级过程，包括输入联系信息、验证您的电话号码和添加付款方式。

> **Note**
>
> 此页面适用于在 aws 上使用电子邮件或社交网站创建的 Amazon Quick 账户。 com/quick。有关通过访问的 Amazon Quick 订阅管理的信息Amazon Web Services 管理控制台，请参阅管理 Amazon Quick。

主题

- 访问计划管理
- Step-by-step 升级程序
- 账单信息
- 降级您的套餐

访问计划管理

您可以通过两种方式访问计划管理页面。

选项 1：通过个人资料菜单

1. 在 Amazon 快速导航栏中，选择您的用户名。
2. 选择升级计划。计划管理页面将在新的浏览器选项卡中打开。

选项 2：通过 “管理账户”

1. 在 Amazon 快速导航栏中，选择您的用户名。
2. 选择 “管理账户”。
3. 在 “管理账户” 页面的左侧导航中，选择套餐和账单。
4. 在套餐和账单页面上，选择管理套餐。

Step-by-step 升级程序

升级到 Plus 套餐

1. 查看可用的计划。

   在 “管理套餐” 页面上，您可以看到可用的套餐。

您当前的计划将标有 “当前计划” 徽章和剩余天数（对于试用计划）。

要查看详细的功能对比，请展开页面底部的比较计划部分。

2. 选择您的新套餐。

   在要升级到的套餐下，选择选择套餐。页面底部会出现 “继续” 按钮。

   选择继续以继续。

3. 输入您的联系信息。

   您将被重定向到联系信息表单。

   完成所有必填字段后，选择 “继续”。

4. 验证您的电话号码。

   出于安全考虑，Amazon Quick 需要验证您的电话号码。

   > **Note**
   >
   > 如果您没有收到验证码，请在倒计时器结束后选择 “重新发送验证码”。确保您的手机可以接收来自短代码的 SMS 消息。

   a. 在 “验证您的电话号码” 页面上，确认显示的电话号码正确无误。如果不是，请选择 “编辑” 进行更改。
   b. 请选择 Send text message。Amazon Quick 通过短信向您的手机发送一个 4 位数的验证码。
   c. 在验证码字段中输入 4 位数的验证码。
   d. 选择继续。

5. 输入付款信息。

   > **Note**
   >
   > 您可能会被重定向到银行的网站以授权支付验证费用。这是暂时搁置，不是实际收费。

6. 完成升级。

   输入您的付款信息后，选择升级套餐。

Amazon Quick 会处理您的付款方式并激活您的新计划。您将被重定向到 “计划和账单” 页面。

您的升级将立即生效。所有团队协作功能现已可用。

账单信息

- 计费周期：每月一次，从升级之日起算。
- “套餐和账单” 页面上显示的预计费用反映了您当前的用户数量。
- 账单历史记录：过去的发票显示在 “套餐和账单” 页面的 “账单历史记录” 表中。该表显示了发票编号、类型、状态、到期日、付款方式、金额和费用类型。
- 更改付款方式：在 “套餐和账单” 页面上，选择付款方式旁边的更改以更新您的信用卡信息。

降级您的套餐

要从 Plus 降级到免费版，请执行以下操作：

1. 导航至套餐和账单 → 管理套餐。
2. 在 “免费” 下，选择 “选择套餐”。
3. 按照确认提示进行操作。

> **Important**
>
> 降级到免费套餐会将您的帐户减少为单个用户，并取消对团队协作功能的访问权限。所有数据和配置都将保留，但只有账户所有者保留访问权限。

管理 Amazon Quick Free 或 Plus 账户

Amazon Quick Free 和 Plus 账户 — 通过 a ws 的直接注册流程创建。 com/quick— 包括一个内置的管理界面，用于管理您的帐户、用户、资产、账单和支持。此界面可直接在 Amazon Quick 网络应用程序中访问，无需访问Amazon Web Services 管理控制台。

> **Note**
>
> 本部分仅适用于亚马逊 Quick Free 和 Plus 账户。如果您的组织通过访问 Amazon Quick Amazon Web Services 管理控制台，请参阅管理 Amazon Quick，了解有关使用 IAM、IAM 身份中心等Amazon Web Services 服务管理账户的信息。

主题

- 账户管理概述
- 访问 “管理账户” 页面
- “管理账户” 页面布局
- 免费版和 Plus vs Amazon控制台管理

账户管理概述

当你在 aws 上创建 Amazon Quick Free 或 Plus 账户时。 com/quick，则会自动为完成注册过程的人员分配管理员角色。作为账户管理员，您可以完全访问所有账户管理功能，包括用户管理、资产监督、计划和账单配置以及支持资源。

免费版和高级版账户管理分为以下几个部分：

部分	说明
Users	邀请团队成员、管理活跃用户、查看使用情况统计数据和管理待处理邀请。有关更多信息，请参阅管理 Amazon Quick Free 或 Plus 账户中的用户。
资产	查看和管理所有账户资源，包括聊天代理、聊天室、自动化和内置工具。有关更多信息，请参阅管理 Amazon Quick Free 或 Plus 账户中的资产。
计划和计费	查看您当前的套餐、预估费用、付款方式和账单历史记录。升级或更改您的套餐。有关更多信息，请参阅 Amazon Quick Free 和 Plus 账户的套餐和账单。
支持	访问 Su Amazon pport 资源以获取有关您的 Amazon Quick 账户的帮助。

访问 “管理账户” 页面

访问账户管理

1. 通过 aws 登录 Amazon Quick。 com/quick。
2. 在导航面板中，选择您的用户名（显示姓名缩写和姓名）。
3. 从个人资料菜单中，选择管理账户。

   管理账户页面打开，显示一个概览控制面板，其中包含您的账户部分摘要。

“管理账户” 页面布局

“管理账户” 页面使用左侧导航面板，其中包含以下部分：

- 管理账户-概览控制面板。显示每个部分的摘要卡，包括用户数量和直接导航到 “用户” 页面的 “管理” 链接。
- 用户-管理活跃用户和待处理邀请。请参阅管理用户。
- 资产-查看和管理账户资源。请参阅管理资产。
- 计划和计费-在新的浏览器选项卡中打开套餐和账单设置页面。参见套餐和账单。
- S@@ u pport — 在新的浏览器选项卡中打开Amazon支持门户，用于提交支持请求。

免费版和 Plus vs Amazon控制台管理

下表汇总了免费版和增强版账户管理与基于Amazon控制台的管理之间的主要区别。

功能	免费账户或高级账户 (aws. com/quick)	Amazon控制台账号
身份提供商	电子邮件或社交登录	IAM 身份中心、IAM 或联合身份
管理员界面	Built-in 快速 Web 用户界面（“管理账户” 页面）	Amazon Web Services 管理控制台
User management	Email-based 邀请	IAM 身份中心群组、IAM 用户
Billing	账单门户（account.global.app.aws）	Amazon Billing and Cost Management 控制台

功能	免费账户或高级账户 (aws. com/quick)	Amazon控制台账号
计划	免费，Plus	标准Amazon订阅定价
账号创建	自动（在幕后Amazon Web Services 账户创建）	需要手动Amazon Web Services 账户设置

> **Note**
>
> 无论您的 Amazon Quick 账户是如何创建的，所有产品功能（包括聊天、聊天代理、空间、研究、自动化、Amazon Quick Sight、集成和扩展）的功能都是一样的。差异仅限于账户设置、身份管理和账单。

管理 Amazon Quick Free 或 Plus 账户中的用户

在 Amazon Quick Free 或 Plus 账户中，账户管理员可以通过电子邮件邀请团队成员、监控用户活动和管理待处理的邀请。用户管理直接在 Amazon Quick 网络应用程序中通过 “管理账户” 页面进行。

> **Note**
>
> 本部分适用于在 aws 上创建的 Amazon Quick Free 和 Plus 账户。 com/quick。有关在Amazon基于控制台的账户中管理用户的信息，请参阅在 Amazon Quick 中管理用户访问权限。

主题

- 按套餐划分的用户限制
- 导航到用户管理
- 管理活跃用户
- 邀请新用户
- 管理受邀用户

按套餐划分的用户限制

您的账户中可以拥有的用户数量取决于您的套餐。有关每个套餐的具体用户限制，请参阅 Amazon Quick 定价。

有关套餐的更多信息，请参阅 Amazon Quick 套餐和定价。

导航到用户管理

访问用户页面

1. 通过 aws 登录 Amazon Quick。 com/quick。
2. 在导航面板中，选择您的用户名。
3. 选择管理账户。
4. 在左侧导航窗格中，选择 Users (用户)。

“用户” 页面显示两个选项卡：“活跃” 和 “已邀请”。

管理活跃用户

“活动” 选项卡显示已接受邀请且当前在您的 Amazon Quick 账户中处于活动状态的所有用户。

主题

- “活跃用户” 表
- 查看用户使用情况

“活跃用户” 表

“活跃用户” 表包括以下各列：

- 名称-用户的显示名称，如其Amazon生成器 ID 配置文件中所设置。
- 电子邮件-与用户的Amazon生成器 ID 关联的电子邮件地址。

您可以通过选择列标题按任一列对表格进行排序。使用 “搜索用户” 字段按姓名或电子邮件筛选列表。

查看用户使用情况

您可以查看任何活跃用户的使用情况统计信息。

查看用户的使用情况

1. 在 “活动” 选项卡上，在表中找到该用户。
2. 在该用户的行中，选择 “更多选项” 菜单。
3. 选择 “查看使用情况”。

   将打开一个对话框，显示用户的使用情况统计信息。
4. 查看使用情况信息。完成后，选择 “关闭” 以关闭对话框。

邀请新用户

您可以向团队成员发送电子邮件邀请，邀请他们加入您的 Amazon Quick 账户。受邀用户会收到一封电子邮件，其中包含创建Amazon Builder ID（如果他们还没有 Builder ID）和加入您的 Quick 账户的说明。

> **Note**
>
> 您只能在套餐允许的最大限度内邀请用户。如果您需要邀请的用户数量超过套餐允许的数量，请考虑升级您的套餐。

邀请新用户

1. 在用户页面上，选择邀请。

   将打开 “邀请” 对话框。
2. 在 “输入电子邮件地址” 字段中，键入您要邀请的人员的电子邮件地址。
3. 按 Enter 键。电子邮件地址在字段中显示为筹码（气泡），确认已被接受。
4. （可选）重复前面的步骤以添加其他电子邮件地址。您也可以输入多个以逗号分隔的电子邮件地址。
5. 选择 发送邀请。

   Amazon Quick 会向每个地址发送一封邀请电子邮件。邀请显示在 “已邀请” 选项卡中。

> **Tip**
>
> 在选择 “发送邀请” 之前，您可以输入多个电子邮件地址，一次邀请多个用户。在发送之前，必须将每个电子邮件地址确认为该领域的筹码。

管理受邀用户

“已邀请” 选项卡显示所有尚未接受的待处理邀请。

主题

- 受邀用户表
- 重新发送或取消邀请

受邀用户表

“受邀用户” 表格包括以下各列：

- 电子邮件-邀请发送到的电子邮件地址。
- 邀请状态-邀请的当前状态（例如，待处理）。

您可以按任一列对表进行排序。使用 “搜索邀请” 字段筛选列表。

重新发送或取消邀请

如果未收到原始电子邮件，则可以重新发送邀请，也可以在邀请被接受之前取消撤销访问权限。

重新发送邀请

1. 在 “已邀请” 选项卡上，在表格中找到邀请。
2. 在该邀请的行中，选择 “更多选项” 菜单。
3. 选择 “重新发送”。

   Amazon Quick 会向该地址发送一封新的邀请电子邮件。

取消邀请

1. 在 “已邀请” 选项卡上，在表格中找到邀请。

2. 在该邀请的行中，选择 “更多选项” 菜单。
3. 选择取消。

   邀请已撤销。收件人将无法再使用邀请链接加入您的账户。

> **Important**
>
> 取消邀请不会影响已接受邀请并在您的账户中处于活动状态的用户。要移除活跃用户，请使用活动选项卡上的可用选项。

在 Amazon Quick Free 或 Plus 账户中管理资产

在 Amazon Quick Free 或 Plus 账户中，资产代表在您的账户中创建和使用的资源，包括聊天代理、空间、自动化和其他 AI-powered 工具。管理账户界面中的资产页面允许管理员查看、搜索、筛选和管理账户中的所有资产。

> **Note**
>
> 本部分适用于在 aws 上创建的 Amazon Quick Free 和 Plus 账户。 com/quick。有关管理 Amazon基于控制台的账户中的资源的信息，请参阅管理 Amazon Quick。

主题

- 导航到资产管理
- 按名称查看资产
- 按用户查看资产
- 使用批量操作
- Built-in 资产
- 管理个人资产

导航到资产管理

访问 “资产” 页面

1. 通过 aws 登录 Amazon Quick。 com/quick。

2. 在导航面板中，选择您的用户名。
3. 选择 “管理账户”。
4. 在左侧导航栏中，选择 “资产”。

资产页面打开，显示您账户中的所有资源。

按名称查看资产

“资产” 页面上的默认视图是 “按资产名称”，它在一个表中列出了所有资产。

主题

- 资产表列
- 排序和搜索

资产表列

- 名称-资产的显示名称（例如，“我的助手” 或 “RFP 响应生成器”）。
- 类型 -资产类型（例如，聊天代理、聊天室或自动化）。

每行包括：

- 用于选择资源的复选框（与批量操作一起使用）。
- 用于资产特定操作的 “更多选项” 菜单。

排序和搜索

- 选择列标题以按该列对表格进行排序。
- 使用 “按资产名称搜索” 字段按资产名称筛选列表。
- 使用所有类型下拉列表按特定资产类型进行筛选。

按用户查看资产

选择 “按用户” 选项卡，查看按创建这些资产的用户分组的资源。

在这个视图中：

- 使用 “按用户名搜索” 组合框查找特定用户并查看其资产。
- 使用所有类型下拉列表按资产类型筛选结果。

此视图对于了解资产在团队成员之间的分布情况以及审计资源所有权非常有用。

使用批量操作

您可以使用批量操作功能同时对多个资产执行操作。

使用批量操作

1. 在 “资产” 页面上，选中要操作的资产旁边的复选框。要选择所有资源，请选中表格标题中的全选复选框。

   选择一个或多个资源后，批量操作按钮将变为活动状态。
2. 选择 “批量操作”，然后从下拉菜单中选择所需的操作。

> **Note**
>
> 在至少选择一个资源之前，批量操作按钮处于禁用状态。

Built-in 资产

每个新的 Amazon Quick 账户都包含一组内置资产，为常见业务任务提供即用型 AI-powered 工具。这些资产在账户创建后立即可用，不计入任何资源限制。

资产名称	说明
我的助手	您账户的默认聊天代理。为问题、分析和文档创建提供通用的 AI 帮助。
白板笔记生成器	根据白板图像或会议讨论生成结构化笔记。
Flows 创意生成器	根据您描述的业务流程提出自动化工作流程建议。
5-为什么要进行根本原因分析	使用 5-Why 方法指导您完成结构化的根本原因分析。
营销视频分析器	分析营销视频内容，并提供有关信息、受众和效果的见解。

资产名称	说明
社交媒体内容创作者	创建针对您的品牌和目标量身定制的社交媒体帖子、字幕和内容计划。
职位描述生成器	根据职位要求和公司背景起草专业职位描述。
产品发布电子邮件生成器	为产品发布创建电子邮件营销活动，包括主题行和正文内容。
客户兴趣优化器	分析客户数据以确定兴趣模式并提出优化策略。
Flows 提示助手	协助为 Amazon Quick 自动化和流程编写有效的提示。
RFP 响应生成器	根据贵组织的能力和 RFP 要求起草对征求建议书 (RFP) 的回应。

> **Tip**
>
> Built-in 资产是起点。您可以自定义这些资产，也可以根据组织的特定需求创建新资产。有关创建自定义聊天代理的更多信息，请参阅使用 Amazon Quick 聊天代理创建和部署 AI 助手。

管理个人资产

要管理特定资产，请选择该资产行中的更多选项菜单。可用操作取决于资产类型，可能包括查看详细信息、编辑、共享或删除资源等选项。

Amazon Quick Free 和 Plus 账户的计划和账单

本主题介绍如何查看和管理在 aws 创建的 Amazon Quick Free 和 Plus 账户的套餐和账单信息。 com/quick。

> **Note**
>
> 本部分适用于亚马逊 Quick Free 和 Plus 账户。如果您的组织通过管理 Amazon Quick Amazon Web Services 管理控制台，则账单将通过您处理Amazon Web Services 账户。如需了解更多信息，请参阅Amazon账单和成本管理 (Cost Management)。

主题

- 访问套餐&账单
- 查看您当前的套餐
- 账单历史记录
- 账单首选项
- 更改您的 计划

访问套餐&账单

计划和账单页面位于 Amazon Quick 账户设置门户中。

访问套餐&账单

1. 在 Amazon Quick 中，从导航栏中选择您的用户名。
2. 选择 “管理账户”。
3. 在 “管理账户” 页面的左侧导航中，选择套餐和账单。

   套餐和账单设置页面将在新的浏览器选项卡中打开，网址为`account.global.app.aws`。

设置页面有自己的导航面板，其中包含以下部分：

- 套餐和账单-查看您当前的套餐、预计费用和账单历史记录。
- 我的账户-查看您的账户资料和账户详情。有关更多信息，请参阅 Amazon Quick Free 和 Plus 账户的账户设置。
- S@@ upp ort — Acces Amazon s Support（在外部打开）。

查看您当前的套餐

套餐和账单页面显示有关您当前订阅的以下信息：

- 当前计划-您的有效计划的名称和类型。例如，免费版或升级版。
- 管理套餐-选择此按钮可查看可用套餐并更改您的订阅。有关更多信息，请参阅升级您的 Amazon Quick 套餐。
- 当前预估费用-当前账单周期的预估费用，以美元显示。
- 剩余天数-对于试用计划，指试用期内剩余的天数以及到期日期。

- 付款方式-存档的付款方式的卡类型和最后四位数字。更改链接可用于更新您的付款方式。
- 预计费用明细 — 一个可扩展的部分，提供当前账单周期的详细费用明细。

账单历史记录

账单历史记录部分显示了过去的账单记录表，其中包含以下各列：

列	说明
ID	账单记录的唯一标识符。
Type	收费类型（例如，订阅）。
状态	付款状态（例如，已付款、待处理）。
截止日期	付款到期日期。
付款方式	用于扣款的付款方式。
Amount (数量)	收取的总金额。
费用类型	指控的类别。
Action	账单记录的可用操作，例如下载发票。

> **Note**
>
> 在第一个账单周期结束之前，新账户将没有任何账单记录。在处理费用之前，该表显示 “没有账单记录可显示”。

账单首选项

在 “套餐和账单” 页面上选择 “首选项” 按钮，配置您的账单通知首选项。

更改您的 计划

要升级、降级或更改您的 Amazon Quick 套餐，请在 “套餐和账单” 页面上选择 “管理套餐”。有关升级过程的详细说明，包括输入联系信息和付款详情，请参阅升级您的 Amazon Quick 套餐。

有关可用计划及其功能的信息，请参阅 Amazon Quick 套餐和定价。

了解 Amazon Quick Plus 套餐的使用情况

Amazon Quick 使用限额来确保您的使用量可预测，并在账单月份平均分配繁重的活动。了解这些限制的运作方式可以帮助您避免中断，决定何时启用更多使用量，并从计划中获得最大收益。

> **Note**
>
> 此页面适用于在 aws 上使用电子邮件或社交登录创建的 Amazon Quick Free 和 Plus 账户。 com/quick。它不适用于通过管理的 Amazon Quick 专业版或企业版计划 Amazon Web Services 管理控制台，它们对使用情况的处理方式有所不同。

主题

- 使用限制的运作方式
- 如何获得更多使用率
- 节省使用量的最佳实践

使用限制的运作方式

您的使用受两个共同使用的限制的约束：每月限制和会话限制。

- 每月限额 — 在一个账单月份内您可以使用 Quick 完成的工作总量。此限额会在每个计费周期开始时重置。
- 会话限制 — 一个较短的滚动窗口，可限制任何单个时段的活动。会话限制是您每月限额的百分比。随着时间的推移，它会不断刷新，因此您无需再等到下一个账单月份。当您达到会话限制时，Quick 会短暂暂停您的会话。它不会在本月余下的时间里屏蔽你。

> **Note**
>
> 达到会话限制是暂时的。当滚动窗口向前移动时，它会自行清除，因此您可以在短暂停顿后继续工作。

Quick 通过工作的长度和复杂性、您使用的功能、所选模型以及思维水平来衡量您的使用情况。较重的任务消耗更多；较轻的任务消耗更少。由于使用量取决于这些因素，因此同一活动在不同的日期消耗的量可能不同。

达到极限时该怎么办

限制	免费计划	增值版计划
会话限制	等待会话窗口刷新，或者升级到 Plus 以获得更多使用量。	等待会话窗口刷新，或者启用其他使用以继续工作。
每月限额	升级到 Plus，或者在下一个计费周期开始时等待重置。	启用额外使用量，或者在下一个计费周期开始时等待重置。

如何获得更多使用率

如果您需要更多使用量，可以启用额外使用量并设置每月最高限额，即由您控制的支出上限。

- 您可以控制成本 — 您只需为实际使用量付费，不超过您设定的上限。上限是上限，不是收费。
- 发生了什么变化 — 启用后，您的每月容量会扩展到您的上限，您的会话窗口会相应调整，因此您不太可能在任务中途暂停。

启用额外用法

1. 在 Amazon Quick 中，从导航栏中选择您的用户名，然后选择管理账户。
2. 启用额外用量。
3. 设置您的每月最高限额（支出上限）。

节省使用量的最佳实践

在需要启用其他用法之前，请使用以下做法进一步提高使用率：

- 重新开始处理新任务 — 开始新聊天以获取新话题。漫长、不断增长的对话每回合都承载着整个历史记录，消耗更多的使用量。全新的聊天更轻松。
- 将思维水平与任务相匹配 — 将较低的思维水平用于日常任务，为真正复杂的工作保留最高的思维水平。更高的思维水平消耗更多的使用量。
- 简洁明了 — 清晰、限定范围的提示可避免长时间的来回和返工，从而节省使用量。

亚马逊 Quick Free 和 Plus 账户的账户设置

本主题介绍如何查看和管理在 aws 上创建的 Amazon Quick Free 和 Plus 账户的账户级别设置。 com/quick。账户设置包括您的个人资料信息、账户详细信息和支持访问权限。

> **Note**
>
> 本部分适用于亚马逊 Quick Free 和 Plus 账户。如果您的组织通过管理 Amazon Quick Amazon Web Services 管理控制台，则账户设置将通过您 Amazon Web Services 账户 和 IAM 身份中心进行管理。有关更多信息，请参阅管理 Amazon Quick。

主题

- 访问账户设置
- 我的账户
- 支持

访问账户设置

账户设置位于 Amazon Quick 账户设置门户网站的套餐和账单旁边。

访问账户设置

1. 在 Amazon Quick 中，从导航栏中选择您的用户名。
2. 选择管理账户。
3. 在“管理账户”页面的左侧导航中，选择套餐和账单。

   设置门户将在新的浏览器选项卡中打开，网址为account.global.app.aws。
4. 在设置门户的左侧导航栏中，选择我的账户。

我的账户

我的账户页面会显示您的个人资料信息和账户详情。

主题

- 个人资料&安全
- 账户详细信息

- 账户关闭和重新开放

个人资料&安全

“配置文件和安全” 部分显示以下信息：

- 名称-您的显示名称。这是与您的 Amazon 建筑商 ID 关联的名称。
- 电子邮件-您的电子邮件地址。这是与您的 Amazon 建筑商 ID 关联的电子邮件。
- 管理个人资料和安全-选择此链接可在新的浏览器选项卡中打开 Amazon Builder ID 配置文件管理页面。然后，您可以更新您的姓名、昵称、电子邮件、密码、多因素身份验证设置和隐私偏好。

> **Note**
>
> 你在 Amazon Quick 中的姓名和电子邮件地址是通过你的 Amazon Builder ID 管理的。要更改这些详细信息，请选择 “管理个人资料和安全” 以打开 Builder ID 个人资料页面，或者从 Amazon Quick 个人资料菜单中选择 “编辑个人资料”。有关更多信息，请参阅 Amazon Quick 中的用户个人资料和偏好。

账户详细信息

账户详情部分显示以下信息：

- 账户 ID — 您的 Amazon Quick 账户的唯一数字标识符。在联系 Su Amazon pport 时，您可能需要此 ID。
- 复制账户 ID — 选择此按钮可将您的账户 ID 复制到剪贴板。
- 关闭账户 — 选择此按钮关闭您的 Amazon Quick 账户。有关更多信息，请参阅 账户关闭和重新开放。

账户关闭和重新开放

您可以随时关闭您的 Amazon Quick 账户。关闭后，您有 90 天的时间将其重新打开，然后才会永久关闭并 Amazon 删除您的内容。

关闭您的 账户

- 前往 “管理账户” → “套餐和账单” → “我的账户” → “关闭账户”。

要重新开设账户，请在关闭后的 90 天内联系 Su Amazon pport。

关闭之前，请注意以下几点：

- 关闭后 90 天后，所有内容和资源都将被永久删除，包括聊天记录、代理、空间、自动化和上传的文件。
- 所有用户都会立即失去访问权限。
- 您仍需对未付费用负责，并将在下个月收到最终账单。

支持

要访问 Su Amazon pport for Amazon Quick：

- 在设置门户的左侧导航栏中，选择 Suppor t。

  Su Amazon pport 门户将在新的浏览器选项卡中打开，网址为`support.aws.amazon.com`。

在 Su Amazon pport 门户网站上，您可以：

- 为 Amazon Quick 创建新的支持案例。
- 查看现有支持案例的状态。
- 访问自助服务故障排除资源。

> **Tip**
>
> 您也可以从 Amazon Quick 中访问支持资源，方法是选择您的用户名，然后在个人资料菜单中选择 “帮助”。“帮助” 子菜单包含指向 “入门指南”、“快速文档”、“快速社区” 论坛和 “操作视频” 的链接。

Amazon Quick 中的用户个人资料和偏好

本主题介绍如何在 Amazon Quick 中访问和配置您的个人资料设置、首选项和相关选项。这些设置适用于您的个人用户体验，与账户级别的管理设置是分开的。

主题

- 访问个人资料菜单

- 编辑 配置文件
- Preferences（首选项）
- 帮助
- 随时随地快速
- 私人模式

访问个人资料菜单

要访问个人资料菜单，请从 Amazon Quick 导航栏中选择您的姓名或头像。个人资料菜单显示您的姓名、电子邮件地址和当前套餐信息。

个人资料菜单包含以下选项：

菜单选项	说明
升级计划	在新的浏览器选项卡中打开计划管理页面，您可以在其中更改订阅级别。
管理账户	在 Amazon Quick 中打开 “管理账户” 页面。可供账户所有者和管理员使用。有关更多信息，请参阅管理 Amazon Quick Free 或 Plus 账户。
切换账户	如果您是多个 Amazon Quick 账户的会员，则允许您在多个 Amazon Quick 账户之间切换。
编辑个人资料	在新的浏览器选项卡中打开 Amazon Builder ID 配置文件管理页面。
Preferences	打开 “首选项” 对话框，您可以在其中配置个性化、聊天和语言设置。
帮助	展开包含帮助资源链接的子菜单。
随时随地快速	展开子菜单，其中包含用于在其他平台上访问 Quick 的选项。
退出	注销您的 Amazon Quick 账户。

编辑 配置文件

当您从个人资料菜单中选择 “编辑个人资料” 时， Amazon Builder ID 配置文件管理页面将在新的浏览器选项卡中打开。您的 Amazon Builder ID 是您用来登录 Amazon Quick Free 或 Plus 账户的身份。在此页面上，您可以管理您的个人信息、安全设置和隐私偏好。

主题

- 我的详细资料
- 安全性
- 隐私和数据

我的详细资料

我的详细信息选项卡显示并允许您编辑您的个人信息。

- 姓名-您的全名。选择编辑进行更新。
- 昵称-可选的显示名称。选择编辑进行更新。
- 电子邮件地址-与您的 Amazon 建筑商 ID 关联的电子邮件地址。选择 “编辑” 以更改您的电子邮件地址。更改电子邮件需要执行验证步骤。

安全性

“安全” 选项卡提供了用于管理账户安全的选项。

- 更改密码-选择此按钮可更新您的 Amazon 建筑商 ID 密码。
- Multi-factor 身份验证 (MFA)-管理 MFA 设备以提高登录安全性。MFA 设备表显示以下各列：名称、类型、品牌和型号以及注册日期。
  - 注册设备-添加新的 MFA 设备（身份验证器应用程序或安全密钥）。
  - 重命名-更改已注册的 MFA 设备的显示名称。
  - 删除-移除已注册的 MFA 设备。
- 活动会话-查看所有当前处于活动状态的登录会话。
  - 会话表显示以下各列：设备、IP 地址和 Sign-in 日期。
  - 删除所有活动会话-选择此按钮可立即终止所有活动会话。您将退出所有设备。

隐私和数据

“隐私和数据” 选项卡提供了用于管理您的数据和隐私的选项。

- Amazon 隐私声明 — 指向 Amazon 隐私声明的链接，提供有关如何 Amazon 处理您的数据的信息。
- 请求您的建筑商 ID 数据-选择此按钮可索取与您的 Amazon 建筑商 ID 关联的数据的副本。
- 索取您的 Amazon 数据 — 通过数据主体访问请求流程请求所有 Amazon 数据副本的链接。 Amazon

- 删除 Amazon 建造者 ID — 选择此按钮可永久删除您的 Amazon 建造者 ID。

> **Warning**
>
> 删除您的 Amazon 建筑商 ID 是永久性的，无法撤消。您将无法访问使用您的生成器 ID 进行身份验证的所有应用程序 Amazon Web Services 服务 和应用程序，包括 Amazon Quick。

Preferences（首选项）

当您从个人资料菜单中选择 “偏好设置” 时，将打开一个对话框，其中包含三个选项卡，用于配置您的个人 Amazon Quick 体验。选择 “保存” 以应用更改，或选择 “取消” 将其丢弃。

主题

- 个性化
- Chat
- 语言和时间

个性化

“个性化” 选项卡允许您自定义 Amazon Quick 如何根据您的需求量身定制响应。

- 您当前的工作重点 — 一个文本字段，您可以在其中描述您当前正在做的事情（例如，“第三季度财务规划” 或 “产品发布准备”）。Amazon Quick 使用此背景来提供更多相关的建议和回应。
- 管理回忆 — 选择此按钮可查看和管理 Amazon Quick 通过您的对话了解到的有关您的信息。您可以查看、编辑或删除个人记忆。

Chat

聊天选项卡允许您为 Amazon Quick 聊天体验配置默认行为。

- A@@ ssistant 数据访问权限-用于控制 “我的助手” 在默认情况下是否可以访问所有连接的数据源的开关。启用后，My Assistant 可以查询您的关联数据、文档和集成，而无需为每个对话指定数据源。您可以根据每个对话覆盖此设置。
- 选择默认数据-一个下拉选择器，用于为新对话设置默认数据范围。您可以使用聊天页脚中的数据源选择器来覆盖任何个人对话中的默认数据范围。选项包括：
  - 所有数据-“我的助手” 可以访问所有连接的数据源和应用程序。

- 根据您连接的集成和数据源，可能会显示其他选项。

语言和时间

语言和时间选项卡允许您配置区域和显示首选项。

- 时区-从下拉选择器中选择您的首选时区。此设置会影响在 Amazon Quick 中显示日期和时间的方式。
- 语言-从下拉选择器中选择您的首选显示语言。此设置控制 Amazon Quick 用户界面的语言。
- 使用浏览器时区 — 选中此复选框可自动使用网络浏览器检测到的时区，而不是上面手动选择的时区。启用后，时区选择器将被您的浏览器设置所覆盖。

帮助

当您从配置文件菜单中选择 “帮助” 时，子菜单将展开，其中包含以下资源：

资源	说明
开始使用	打开交互式指南，引导您了解 Amazon Quick 的主要功能。
快速文档	在 docs.aws.amazon.com 上打开 Amazon Quick 官方文档。
向 Quick 社区提问	打开 Amazon Quick 社区论坛，您可以在其中提问并与其他用户分享知识。
如何制作视频	打开一系列演示 Amazon Quick 功能和工作流程的教程视频。

随时随地快速

当你在个人资料菜单的任意位置选择 Quick 时，子菜单就会展开，其中包含在其他平台上访问 Amazon Quick 的选项：

平台	说明
Desktop	下载适用于 macOS 或 Windows 的 Amazon Quick 桌面应用程序。桌面应用程序通过系统级集成提供原生体验。

平台	说明
移动	在您的移动设备上访问 Amazon Quick。
浏览器扩展	安装浏览器扩展程序，将 Amazon Quick 直接集成到您的网页浏览体验中。

私人模式

Amazon Quick 包括一个私有模式切换开关，可从导航栏的顶部区域访问。启用私有模式后：

- 您的对话不会保存到聊天记录中。
- Amazon Quick 不会从私人对话中学习或保留来自私密对话的信息。
- 私人对话不会出现在导航栏的 “最近” 部分。

要启用或禁用私有模式，请在导航栏中选择 “私有模式” 按钮。

亚马逊 Quick 管理

Amazon Quick 的管理体验取决于您的账户是如何创建的。本节介绍通过配置的账户的管理 Amazon Web Services 管理控制台，包括 IAM 身份中心配置、SPICE 容量管理、安全设置以及与其他 Amazon Web Services 服务账户的集成。

如果您在 a ws 上使用电子邮件或社交媒体创建了账户。com/quick，请改为参阅管理亚马逊 Quick (Free/Plus)。

> **Note**
>
> 无论账户是如何创建的，用户可用的产品功能（聊天、代理、空间、研究、集成、扩展）都是相同的。只有管理界面不同。某些功能，包括亚马逊 Quick Sight 和 Amazon Quick Automate，仅适用于通过预置的 Amazon Web Services 管理控制台账户。

主题

- 亚马逊 Quick 入门
- 为 Quick 进行设置

- 在 Amazon Quick Sight 中配置 VPC 连接
- 配置 Amazon Quick Sight 对 Amazon 数据源的访问权限
- Amazon 快速账户管理
- 管理快速订阅
- 管理身份
- 管理安全
- Permissions
- Governance
- 自定义内容
- 使用亚马逊快速分析控制面板
- Amazon Quick 中的安全性

亚马逊 Quick 入门

本章概述了在深入研究和开始使用 Quick 之前需要了解的关键 Amazon Quick 概念。

主题

- Amazon Quick 用户类型
- 规划您的快速账户结构和 Amazon Web Services 区域
- 支持的浏览器

Amazon Quick 用户类型

根据权限级别和用例，Amazon Quick 有三个不同的用户角色：管理员、作者和读者。在这些角色中，可以分配六个特定的用户角色，包括提供高级 Amazon Quick 功能访问权限的 Pro 版本。以下各节描述了每种类型的角色和任务界限。

主题

- 了解 Amazon Quick 订阅和角色
- 了解读者能力
- 了解作者能力
- 了解管理员权能

了解 Amazon Quick 订阅和角色

Amazon Quick 的新功能可通过以下每月用户订阅获得：

- 亚马逊 Quick Professional（或亚马逊 Quick Sight Reader
- Amazon Quick Enter prise（或 Amazon Quick Sight

要管理 Amazon Quick 用户、账单和服务，您需要管理员专业版角色，该角色与 Amazon Quick Enterprise 用户订阅相同。

Amazon Quick 还提供以下每月用户订阅，以支持仅限企业 (BI) 的用例：

- Amazon Quick Sight Reader — 适用于需要查看仪表板和报告并与之交互的用户。
- Amazon Quick Sight 作者 — 适用于需要创建和管理 BI 内容的用户。

  要管理 Amazon Quick Sight 用户、账单和服务，您需要管理员角色，该角色与 Amazon Quick Sight Author 用户订阅相同。

> **Note**
>
> 有关定价信息，请参阅 Amazon 快速定价

了解读者能力

读者可以使用 Quick 访问公司数据，并通过与 AI 代理的聊天互动来寻找答案。他们可以通过直接链接上传文件、运行自动化、创建可视化效果和共享空间。Reader Pro 用户还可以使用 Amazon Quick 的高级功能，包括 AI 聊天代理、协作空间、流程和扩展程序。有关读者功能和订阅类型的详细信息，请参阅 Amazon Quick 定价。

了解作者能力

作者是创建和管理 Quick 资源的领域专家。除了读者功能外，他们还可以创建数据集、仪表板、自动化和代理。他们扩展了空间的共享权限，可以使用 AI 来创建可视化效果。此外，Author Pro 用户还可以使用自然语言创建内容、构建知识库、配置操作和访问高级自动化功能。有关作者能力和订阅类型的详细信息，请参阅 Amazon Quick 定价。

了解管理员权能

管理员管理用户访问权限、监控成本并维护具有完整读取和作者功能的数据源。有两种类型的管理员：系统管理员负责管理更广泛的 Amazon 环境，包括 Amazon Quick 注册、系统运行状况和安全；Amazon Quick 管理员在 Amazon Quick 中管理用户和资源。

当您的 Amazon Quick 账户与 IAM 身份中心集成后，管理员权限将分为 IAM 权限和 Amazon Quick 管理员角色权限。对 Amazon Quick 管理控制台某些部分的访问受到 IAM 权限的限制。下表根据您选择的访问类型，总结了您可以在 Amazon Quick 中执行的管理员操作。

管理员操作	IAM 权限	Amazon Quick 管理员角色权限
管理资产	是	没有
安全和权限	是	没有
管理 VPC 连接	是	没有
KMS 密钥	是	没有
账户设置	是	没有
账户自定义	没有	是
管理用户	是（IAM Identity Center 用户）	是（Amazon Quick 和 IAM 用户）
您的订阅	没有	是
移动设置	没有	是
域和嵌入	没有	是
SPICE 容量	没有	是

管理员和 Admin Pro 用户拥有完整的读者和作者功能，但主要关注系统管理，以确保所有用户都能高效、安全地进行操作。有关作者能力和订阅类型的详细信息，请参阅 Amazon Quick 定价。

规划您的快速账户结构和 Amazon Web Services 区域

本主题介绍为您的组织架构 Amazon Quick 的推荐方式 Amazon Web Services 区域、单一账户的运作方式以及您所在地区的作用。

主题

- 推荐的账户结构
- 单一账户的运作方式 Amazon Web Services 区域
- 你的家乡地区

推荐的账户结构

我们建议您为您的组织使用单个 Amazon Quick 账户。单个账户可以让你在一个地方连接所有应用程序和数据，一个地方管理用户，一个管理细粒度权限的地方。这样可以更轻松地在整个组织中应用一致的治理、共享资产和审计权限。

要将团队、项目或业务部门分开在一个账户中，请使用命名空间。命名空间提供用户和资源的逻辑隔离，同时您可以保持账户的集中管理。有关更多信息，请参阅 使用隔离的命名空间支持多租户。

要将快速订阅的创建集中在您的批准帐户上，您可以在中使用服务控制策略 Amazon Organizations。有关更多信息，请参阅 使用服务控制政策限制 Amazon Quick 注册选项。

单一账户的运作方式 Amazon Web Services 区域

Amazon Quick 有多个版本 Amazon Web Services 区域。一个亚马逊 Quick 账户涵盖所有可用的亚马逊 Quick 区域。注册后，您可以在任何可用的 Amazon Quick 区域中创建和使用资产，这些资产位于您创建它们的区域。这些资产包括数据集、知识库、代理、空间、流程和仪表板。每个人 Amazon Web Services 账户 都可以有一个Amazon Quick订阅，并且该订阅可以多次使用 Amazon Web Services 区域。

每个区域的容量是单独管理的。SPICE 容量和快速索引容量是按容量分配的 Amazon Web Services 区域，因此您可以在处理数据的每个区域预置容量。

你的家乡地区

您的家乡地区 Amazon Web Services 区域 是您在设置 Amazon Quick 订阅时选择的区域。它也被称为您的账户身份区域，该区域用于锚定您的亚马逊 Quick 账户身份和用户登录。您的家乡地区必须是支持的亚马逊 Quick 区域。

您的家乡地区还会设置您的默认容量行为。Amazon Quick 通过自动扩展功能自动在您的家乡地区创建索引，您的指数容量分配将根据您的家乡地区计费。如果您在本地区域以外的区域预置索引容量，则该容量将按超额计费。

支持的浏览器

在开始使用 Amazon Quick 之前，请使用下表验证您的浏览器是否支持快速访问。

> **Note**
>
> 亚马逊 Quick 于 2022 年 7 月 31 日终止了对微软 Internet Explorer 11 的支持。我们无法再确保 Quick 的功能和网页能够在 IE 11 上正常运行。请选用我们支持的浏览器：Microsoft Edge（Chromium）、Google Chrome 或 Mozilla Firefox。

浏览器	版本	检查您的版本
Apple Safari	13 或更高版本	打开 Safari。在菜单上，选择 Safari，然后选择 About Safari。版本号显示在出现的对话框中。
Google Chrome	最后三个版本	打开 Chrome 并在您的地址栏中键入 **`chrome://version`** 。版本位于结果顶部的 Google Chrome 字段中。
Microsoft Edge (Chromium)	最新版本	不适用。
Mozilla Firefox	最后三个版本	打开 Firefox。在菜单上，选择“Help”图标，然后选择 About Firefox。版本号列在 Firefox 名称下方。

为 Quick 进行设置

本节可帮助您了解在设置 Amazon Quick 实例时如何配置身份和访问管理以及控制用户的注册。

> **Note**
>
> 有关如何设置您的 Amazon Quick 实例（包括创建 Amazon 账户、注册 Amazon Quick 订阅和登录 Amazon Quick）的信息，请参阅设置和登录 Amazon Quick。

主题

- 使用服务控制政策限制 Amazon Quick 注册选项
- Quick 中的身份和访问管理
- Amazon Quick 域名许可名单

使用服务控制政策限制 Amazon Quick 注册选项

如果您是中的管理员 Amazon Organizations，则可以使用服务控制策略 (SCP) 来限制组织中的个人注册 Amazon Quick 的方式。您可以限制他们可以注册的 Quick 版本，也可以限制他们可以注册的用户类型。

Amazon Organizations 是一项用户账户管理服务，可用于将多个 Amazon 账户合并到一个由您创建和集中管理的组织中。您可以在中使用 SCP Amazon Organizations 来管理组织中的权限。有关更多信息，请参阅什么是 Amazon Organizations？以及《Amazon Organizations 用户指南》中的服务控制策略。

在以下主题中，您可以了解使用 SCP 限制快速注册选项的两种方法。 Amazon Organizations该主题包括一个示例 SCP。要了解有关创建 SCP 的更多信息，请参阅《Amazon Organizations 用户指南》中的以下主题：

- 创建、更新和删除服务控制策略
- SCP 语法
- 有关使用 SCP 的策略

主题

- 限制快速版
- 限制用户管理选项
- 示例 SCP
- 限制哪些账户可以创建快速订阅

限制快速版

要限制您的托管账户可以注册的 Quick 版本，请在 SCP 中使用quicksight:Edition条件密钥。下表列出并描述了该密钥的值。

密钥名称	键值	说明
quicksight:Edition	standard	亚马逊 Quick 标准版
	enterprise	亚马逊快速企业版

限制用户管理选项

要限制组织中的个人可用于注册 Quick 的用户管理选项，请使用 SCP 中的quicksight:DirectoryType条件密钥。下表列出并描述了该密钥的值。

密钥名称	键值	说明
quicksight:DirectoryType	quicksight	IAM 联合身份和亚马逊 Quick-managed 用户
	iam	仅 IAM 联合身份
	microsoft_ad	在微软活动目录中管理的用户 Amazon Directory Service for Microsoft Active Directory
	ad_connector	用户在本地 Active Directory 中管理并通过 AD_Connector 连接到 Amazon Directory Service for Microsoft Active Directory
	iam_identity_center	在与 IAM 身份中心集成的亚马逊 Quick 账户中管理的用户。

示例 SCP

以下 Quick 示例显示了一项服务控制策略，该策略拒绝注册亚马逊 Quick 标准版并禁止使用 IAM 身份中心身份验证进行注册。除了前面描述的条件键外，该策略还使用 `quicksight:Subscribe` 操作。有关用于 IAM 权限策略的亚马逊 Quick-specific 密钥列表，请参阅服务授权参考中的 Quick 的操作、资源和条件密钥。

```
{
    "Version": "2012-10-17"       ,
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Statement1",
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "quicksight:Subscribe"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ],
            "Condition": {
                "ForAnyValue:StringEquals": {
                    "quicksight:DirectoryType": [
                        "iam_identity_center"
                    ]
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "Statement2",
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "quicksight:Subscribe"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "quicksight:Edition": "standard"
                }
            }
        }
    ]
```

```
}
```

此政策生效后，组织中的个人只能注册 Amazon Quick 企业版，并且他们必须使用 IAM 身份中心以外的身份验证方法。如果他们尝试注册 Amazon Quick 标准版或尝试使用 IAM 身份中心身份验证，他们将被限制注册并收到一条说明他们没有正确权限的消息。

限制哪些账户可以创建快速订阅

除了限制个人可以注册的版本和用户管理选项外，您还可以使用 SCP 来控制允许组织中的哪些 Amazon 账户创建 Amazon Quick 订阅。这可以帮助您将Quick集中在一组已批准的帐户上，并防止个人在其他帐户中开始新的订阅。

有两个操作可以创建亚马逊 Quick 订阅：`quicksight:Subscribe`和`quicksight:CreateAccountSubscription`。如果策略拒绝任一操作，则拒绝将生效，创建订阅的尝试将失败。要限制订阅的创建，请在您的`Deny`声明中包括这两项操作。

以下示例 SCP 拒绝对除您列出的批准账户之外的所有账户执行这两项操作。该保单使用`aws:PrincipalAccount`全局条件密钥将提出请求的委托人的账户与您批准的账户进行比较。将示例账户 ID 替换为允许快速订阅的账户 ID。

```
{
    "Version": "2012-10-17"       ,
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Statement1",
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "quicksight:Subscribe",
                "quicksight:CreateAccountSubscription"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ],
            "Condition": {
                "StringNotEquals": {
                    "aws:PrincipalAccount": [
                        "111111111111",
                        "222222222222"
                    ]
                }
```

```
            }
        }
    ]
}
```

此政策生效后，只有所列账户中的委托人才能创建 Amazon Quick 订阅。您组织中任何其他账户的负责人都无法注册，他们会收到一条消息，说明他们没有正确的权限。

要仅允许通过特定的配置身份（例如，基础设施即代码管道使用的角色）创建订阅，请使用`aws:PrincipalArn`全局条件密钥而不是。`aws:PrincipalAccount`除非调用者是经批准的配置角色，否则以下示例将拒绝所有三项操作。将示例角色 ARN 替换为您的配置角色的 ARN。

```
{
    "Version": "2012-10-17"       ,
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Statement1",
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "quicksight:Subscribe",
                "quicksight:CreateAccountSubscription",
                "quicksight:CreateAdmin"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ],
            "Condition": {
                "ArnNotLike": {
                    "aws:PrincipalArn": [
                        "arn:aws:iam::*:role/QuickAccountProvisioner"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

此政策生效后，无论请求来自哪个账户，都只有经批准的预置角色才能创建 Amazon Quick 订阅。由于将资源 Amazon CloudFormation 创建为运行模板的主体，因此您可以使用此方法仅允许通过创建订阅 Amazon CloudFormation。使用经批准的配置角色运行您的模板。通过控制谁可以代入配置角色以及谁可以更改其信任策略来保护配置角色。

此示例还包括quicksight:CreateAdmin，除quicksight:Subscribe和quicksight:CreateAccountSubscription外，还涵盖了 Amazon Quick 标准版的注册路径。

除了使用条件密钥外，您还可以将相同两项操作（无aws:PrincipalAccount条件）的Deny声明附加到每个组织单位 (OU)，但包含您的批准账户的 OU 除外。有关在何处附加策略的更多信息，请参阅《Amazon Organizations 用户指南》中的 SCP 使用策略。

Quick 中的身份和访问管理

适用于：企业版和标准版

目标受众：系统管理员和 Amazon Quick 管理员

您可以使用以下工具进行身份识别和访问 Quick：

- IAM Identity Center
- IAM 联合身份验证
- Amazon Directory Service for Microsoft Active Directory
- SAML-based 单点登录
- 多因素身份验证 (MFA)

> **Note**
>
> 在以下区域，Amazon Quick 账户只能使用 IAM 身份中心进行身份和访问管理。
>
> - af-south-1 非洲（开普敦）
> - ap-southeast-3 亚太地区（雅加达）
> - ap-southeast-5亚太地区（马来西亚）
> - eu-south-1 欧洲地区（米兰）
> - eu-central-2 欧洲（苏黎世）

以下各节将帮助您为 Quick 配置您选择的身份管理方法。

主题

- 使用 IAM
- 使用 IAM Identity Center
- IAM 联合身份验证
- 在 Amazon Quick Enterprise 版中使用
- 在 Amazon Quick 中使用多重身份验证 (MFA)

使用 IAM

Amazon Identity and Access Management (IAM) Amazon Web Services 服务 可帮助管理员安全地控制对 Amazon 资源的访问权限。IAM 管理员控制谁可以进行身份验证（登录）和授权（有权限）使用 Amazon Quick 资源。您可以使用 IAM Amazon Web Services 服务 ，无需支付额外费用。

主题

- IAM 概念简介
- 在 IAM 中使用快速
- 将 IAM 角色传递给 Quick
- Quick 的 IAM 策略示例
- 为 Amazon Quick 配置用户
- 疑难解答快速识别和访问

IAM 概念简介

Amazon Identity and Access Management (IAM) 是一项 Amazon 服务，可帮助管理员更安全地控制对 Amazon 资源的访问。管理员控制谁可以通过身份验证（登录）和授权（拥有权限）使用 Amazon Quick 资源。IAM 是一项可以免费使用的 Amazon 服务。

IAM 可通过多种方式与 Amazon Quick 配合使用，包括：

- 如果您的公司使用 IAM 进行身份管理，则人们可能拥有用于登录 Amazon Quick 的 IAM 用户名和密码。
- 如果您希望在首次登录时自动创建 Amazon Quick 用户，则可以使用 IAM 为预先授权使用 Amazon Quick 的用户创建策略。
- 如果您想为特定的 Amazon Quick 用户群体或特定资源创建专门访问权限，则可以使用 IAM 策略来实现此目的。

主题

- 受众
- 使用身份进行身份验证
- 使用策略管理访问

受众

使用以下内容有助于了解此部分中提供的信息上下文，并了解如何应用于您的角色。根据您在 Amazon Quick 中所做的工作，您的使用方式 Amazon Identity and Access Management (IAM) 会有所不同。

服务用户 — 在某些情况下，您可以使用 Amazon Quick 作为作者或读者，通过浏览器界面通过 Amazon Quick 与数据、分析、控制面板、空间和代理进行交互。在这些情况下，本部分仅为您提供背景信息。除非您使用 IAM 登录 Amazon Quick，否则您不会直接与 IAM 服务进行交互。

Amazon Quick 管理员 — 如果你负责公司的 Amazon Quick 资源，那么你可能拥有对 Amazon Quick 的完全访问权限。您的工作是确定您的团队成员应该访问哪些 Amazon Quick 功能和资源。如果您有无法通过 Amazon Quick 管理面板解决的特殊要求，则可以与管理员合作，为您的 Amazon Quick 用户创建权限策略。要了解有关 IAM 的更多信息，请阅读此页以了解 IAM 的基本概念。要详细了解贵公司如何将 IAM 与 Amazon Quick 配合使用，请参阅将 Amaz on Quick 与 IAM 配合使用。

管理员-如果您是系统管理员，则可能需要详细了解如何编写策略来管理 Amazon Quick 的访问权限。要查看您可以在 IAM 中使用的 Amazon Quick 基于身份的策略示例，请参阅适用于 Amazon Quick 的 IAM 基于身份的策略。

使用身份进行身份验证

身份验证是您 Amazon 使用身份凭证登录的方式。您必须以 IAM 用户身份进行身份验证 Amazon Web Services 账户根用户，或者通过担任 IAM 角色进行身份验证。

对于编程访问， Amazon 提供 SDK 和 CLI 来对请求进行加密签名。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的适用于 API 请求的Amazon 签名版本 4。

主题

- Amazon Web Services 账户 root 用户
- IAM 用户和群组
- IAM 角色

Amazon Web Services 账户 root 用户

创建时 Amazon Web Services 账户，首先会有一个名为 Amazon Web Services 账户 root 用户的登录身份，该身份可以完全访问所有资源 Amazon Web Services 服务 和资源。我们强烈建议不要使用根用户进行日常任务。有关要求根用户凭证的任务，请参阅《IAM 用户指南》中的需要根用户凭证的任务。

IAM 用户和群组

IAM 用户是对某个人员或应用程序具有特定权限的一个身份。建议使用临时凭证，而非具有长期凭证的 IAM 用户。有关更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的要求人类用户使用身份提供商的联合身份验证才能 Amazon 使用临时证书进行访问。

IAM 组指定一组 IAM 用户，便于更轻松地对大量用户进行权限管理。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 IAM 用户使用案例。

IAM 角色

IAM 角色是具有特定权限的身份，可提供临时凭证。您可以通过从用户切换到 IAM 角色（控制台）或调用 Amazon CLI 或 Amazon API 操作来代入角色。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的担任角色的方法。

IAM 角色对于联合用户访问、临时 IAM 用户权限、跨账户访问、跨服务访问以及在 Amazon EC2 上运行的应用程序非常有用。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 IAM 中的跨账户资源访问。

使用策略管理访问

您可以 Amazon 通过创建策略并将其附加到 Amazon 身份或资源来控制中的访问权限。策略定义了与身份或资源关联时的权限。 Amazon 在委托人提出请求时评估这些政策。大多数策略都以 JSON 文档的 Amazon 形式存储在中。有关 JSON 策略文档的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 JSON 策略概述。

管理员使用策略，通过定义哪个主体可以在什么条件下对哪些资源执行哪些操作来指定谁有权访问什么。

默认情况下，用户和角色没有权限。IAM 管理员创建 IAM 策略并将其添加到角色中，然后用户可以担任这些角色。IAM 策略定义权限，与执行操作所用的方法无关。

Identity-based 政策

Identity-based 策略是您附加到身份（用户、组或角色）的 JSON 权限策略文档。这些策略控制身份可以执行什么操作、对哪些资源执行以及在什么条件下执行。要了解如何创建基于身份的策略，请参阅《IAM 用户指南》中的使用客户管理型策略定义自定义 IAM 权限。

Identity-based 策略可以是内联策略（直接嵌入到单个身份中）或托管策略（附加到多个身份的独立策略）。要了解如何在托管策略和内联策略之间进行选择，请参阅《IAM 用户指南》中的在托管策略与内联策略之间进行选择。

Resource-based 政策

Resource-based 策略是您附加到资源的 JSON 策略文档。示例包括 IAM 角色信任策略和 Amazon S3 存储桶策略。在支持基于资源的策略的服务中，服务管理员可以使用它们来控制对特定资源的访问。您必须在基于资源的策略中指定主体。

Resource-based 策略是位于该服务中的内联策略。您不能在基于资源的策略中使用 IAM 中的 Amazon 托管策略。

访问控制列表（ACL）

访问控制列表（ACL）控制哪些主体（账户成员、用户或角色）有权访问资源。ACL 与基于资源的策略类似，但它们不使用 JSON 策略文档格式。

Amazon S3 和 Amazon VPC 就是支持 ACL 的服务示例。 Amazon WAF要了解有关 ACL 的更多信息，请参阅《Amazon Simple Storage Service 开发人员指南》中的访问控制列表（ACL）概览。

其他策略类型

Amazon 支持其他策略类型，这些策略类型可以设置更常见的策略类型授予的最大权限：

- 权限边界 – 设置基于身份的策略可以授予 IAM 实体的最大权限。有关更多信息，请参阅《 IAM 用户指南》中的 IAM 实体的权限边界。
- 服务控制策略（SCP）– 指定 Amazon Organizations中组织或组织单元的最大权限。有关更多信息，请参阅《Amazon Organizations 用户指南》中的服务控制策略。
- 资源控制策略（RCP）– 设置对账户中资源的最大可用权限。有关更多信息，请参阅《Amazon Organizations 用户指南》中的资源控制策略（RCP）。
- 会话策略 – 在为角色或联合用户创建临时会话时，作为参数传递的高级策略。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的会话策略。

多个策略类型

当多个类型的策略应用于一个请求时，生成的权限更加复杂和难以理解。要了解在涉及多种策略类型时如何 Amazon 确定是否允许请求，请参阅 IAM 用户指南中的策略评估逻辑。

在 IAM 中使用快速

适用于：企业版和标准版

目标受众：系统管理员

在使用 IAM 管理对 Amazon Quick 的访问权限之前，您应该了解哪些可用于 Amazon Quick 的 IAM 功能。要全面了解 Amazon Quick 和其他 Amazon 服务如何与 IAM 配合使用，请参阅 IAM 用户指南中的与 IAM 配合使用的Amazon 服务。

主题

- Amazon 快速政策（基于身份）
- Amazon Quick 政策（基于资源）
- 基于亚马逊快速标签的授权
- Amazon 快速 IAM 角色

Amazon 快速政策（基于身份）

通过使用 IAM 基于身份的策略，您可以指定允许或拒绝的操作和资源以及允许或拒绝操作的条件。Amazon Quick 支持特定的操作、资源和条件键。要了解在 JSON 策略中使用的所有元素，请参阅《IAM 用户指南》 中的 IAM JSON 策略元素参考。

您可以使用 Amazon 根证书或 IAM 用户证书创建 Amazon Quick 账户。 Amazon root 和管理员凭证已经拥有管理 Amazon Quick Amazon 资源访问权限所需的所有权限。

不过，我们强烈建议您保护根凭证，因此请使用 IAM 用户凭证。为此，您可以创建策略并将其附加到您计划用于 Amazon Quick 的 IAM 用户和角色。该策略必须包括您需要执行的 Amazon Quick 管理任务的相应声明，如以下各节所述。

Important

在使用 Quick 和 IAM 策略时，请注意以下几点：

- 避免直接修改由 Quick 创建的策略。当你自己修改它时，Quick 无法对其进行编辑。无法编辑可能会导致策略出现问题。要修复此问题，请删除之前修改过的策略。

- 如果您在尝试创建 Amazon Quick 账户时遇到权限错误，请参阅 IAM 用户指南中的 A mazon Quick 定义的操作。
- 在某些情况下，您可能有一个 Amazon Quick 账户，即使是根账户也无法访问该账户（例如，如果您不小心删除了其目录服务）。在这种情况下，您可以删除旧的 Amazon Quick 账户，然后重新创建该账户。有关更多信息，请参阅删除您的 Amazon Quick 订阅并关闭账户。

主题

- 操作
- 资源
- 条件键
- 示例

操作

管理员可以使用 Amazon JSON 策略来指定谁有权访问什么。也就是说，哪个主体可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

JSON 策略的 `Action` 元素描述可用于在策略中允许或拒绝访问的操作。在策略中包含操作以授予执行关联操作的权限。

Amazon Quick 中的策略操作在操作前使用以下前缀:`quicksight:`. 例如，要授予某人使用 Amazon EC2 `RunInstances` API 操作运行 Amazon EC2 实例的权限，您应将 `ec2:RunInstances` 操作纳入其策略。策略语句必须包含 `Action` 或 `NotAction` 元素。Amazon Quick 定义了自己的一组操作，这些操作描述了您可以使用此服务执行的任务。

要在单个语句中指定多项操作，请使用逗号将它们隔开，如下所示：

```
"Action": [
       "quicksight:action1",
       "quicksight:action2"]
```

您也可以使用通配符 （*) 指定多个操作。例如，要指定以单词 `Create` 开头的所有操作，包括以下操作：

```
"Action": "quicksight:Create*"
```

Amazon Quick 提供了许多 Amazon Identity and Access Management (IAM) 操作。所有 Amazon Quick 操作都带有前缀`quicksight:`，例如。`quicksight:Subscribe`有关在 IAM 策略中使用 Amazon Quick 操作的信息，请参阅 A mazon Quick 的 IAM 策略示例。

要查看最新的亚马逊快速操作列表，请参阅 IA M 用户指南中的 A mazon Quick 定义的操作。

资源

管理员可以使用 Amazon JSON 策略来指定谁有权访问什么。也就是说，哪个主体可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

`Resource` JSON 策略元素指定要向其应用操作的一个或多个对象。作为最佳实践，请使用其 Amazon 资源名称（ ARN ）指定资源。对于不支持资源级权限的操作，请使用通配符 (*) 指示语句应用于所有资源。

```
"Resource": "*"
```

下面是一个示例策略。这意味着只要添加到组中的用户名不是 `user1`，附加该策略的调用方就能够在任意组上调用 `CreateGroupMembership` 操作。

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "quicksight:CreateGroupMembership",
    "Resource": "arn:aws:quicksight:us-east-1:aws-account-id:group/default/*",
    "Condition": {
        "StringNotEquals": {
            "quicksight:UserName": "user1"
        }
    }
}
```

某些 Amazon Quick 操作（例如创建资源的操作）无法对特定资源执行。在这些情况下，您必须使用通配符 （ *)。

```
"Resource": "*"
```

一些 API 操作涉及多种资源。要在单个语句中指定多个资源，请使用逗号分隔 ARN。

```
"Resource": [
```

```
        "resource1",
        "resource2"
```

要查看 Amazon Quick 资源类型及其亚马逊资源名称 (ARN) 的列表，请参阅 IAM 用户指南中的 A mazon Quick 定义的资源。要了解您可以使用哪些操作来指定每种资源的 ARN，请参阅 A mazon Quick 定义的操作。

条件键

管理员可以使用 Amazon JSON 策略来指定谁有权访问什么。也就是说，哪个主体可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

Condition 元素根据定义的条件指定语句何时执行。您可以创建使用条件运算符（例如，等于或小于）的条件表达式，以使策略中的条件与请求中的值相匹配。要查看所有 Amazon 全局条件键，请参阅 IAM 用户指南中的Amazon 全局条件上下文密钥。

Amazon Quick 不提供任何特定于服务的条件密钥，但它支持使用一些全局条件密钥。要查看所有 Amazon 全局条件键，请参阅 IAM 用户指南中的Amazon 全局条件上下文密钥。

示例

要查看 Amazon Quick 基于身份的策略示例，请参阅亚马逊快速政策（基于身份）。

Amazon Quick 政策（基于资源）

Amazon Quick 不支持基于资源的策略。但是，您可以使用 Amazon Quick 控制台来配置对您中其他 Amazon 资源的访问权限 Amazon Web Services 账户。

基于亚马逊快速标签的授权

Amazon Quick 不支持为资源添加标签或根据标签控制访问权限。

Amazon 快速 IAM 角色

I AM 角色是您的 Amazon 账户中具有特定权限的实体。您可以使用 IAM 角色将权限组合在一起，以便更轻松地管理用户对 Amazon Quick 操作的访问权限。

Amazon Quick 不支持以下角色功能：

- Service-linked 角色。
- 服务角色。

- 临时证书（直接使用）：但是，Amazon Quick 使用临时证书允许用户担任 IAM 角色来访问嵌入式控制面板。有关更多信息，请参阅适用于 Amazon Quick 的嵌入式分析。

有关 Amazon Quick 如何使用 IAM 角色的更多信息，请参阅将 A mazon Quick 与 IAM 配合使用和 A mazon Quick 的 IAM 策略示例。

将 IAM 角色传递给 Quick

适用于：企业版

当您的 IAM 用户注册 Quick 时，他们可以选择使用 Amazon Quick-managed 角色（这是默认角色）。或者他们可以将现有的 IAM 角色传递给 Amazon Quick。

使用以下部分将现有 IAM 角色传递给 Amazon Quick

主题

- 先决条件
- 附加其他策略
- 在 Quick 中使用现有的 IAM 角色

先决条件

为了让您的用户将 IAM 角色传递给 Amazon Quick，您的管理员需要完成以下任务：

- 创建一个 IAM 角色。有关创建 IAM 角色的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的创建 IAM 角色。
- 为您的 IAM 角色附加信任策略，允许 Amazon Quick 代入该角色。使用以下示例为角色创建信任策略。以下示例信任策略允许 Quick 委托人代入其所关联的 IAM 角色。

  有关创建 IAM 信任策略并将其附加到角色的详细信息，请参阅《IAM 用户指南》中的修改角色（控制台）。

```
{
  "Version": "2012-10-17"       ,
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```

```
      "Principal": {
        "Service": "quicksight.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

- 向您的管理员（IAM 用户或角色）分配以下 IAM 权限：
  - `quicksight:UpdateResourcePermissions`— 这会向身为 Amazon Quick 管理员的 IAM 用户授予在 Amazon Quick 中更新资源级权限的权限。有关 Amazon Quick 定义的资源类型的更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的 Quick 的操作、资源和条件键。
  - `iam:PassRole`— 这授予用户将角色传递给 Amazon Quick 的权限。有关更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的授予用户向 Amazon 服务传递角色的权限。
  - `iam:ListRoles`—（可选）这授予用户查看 Amazon Quick 中现有角色列表的权限。如果未提供此权限，则他们可以通过 ARN 来使用现有 IAM 角色。

  以下是 IAM 权限策略示例，该策略允许在 Quick 中管理资源级权限、列出 IAM 角色和传递 IAM 角色。

```
{
    "Version": "2012-10-17"       ,
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:ListRoles",
            "Resource": "arn:aws:iam::account-id:role:*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:PassRole",
            "Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/path/role-name",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "iam:PassedToService": [
                        "quicksight.amazonaws.com"
                    ]
                }
            }
        },
        {
```

```
            "Effect": "Allow",
            "Action": "quicksight:UpdateResourcePermissions",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

有关您可以与 Amazon Quick 一起使用的 IAM 策略的更多示例，请参阅 Amazon Quick 的 IAM 策略示例。

有关为用户或用户组分配权限策略的详细信息，请参阅《IAM 用户指南》中的更改 IAM 用户的权限。

附加其他策略

如果您使用的是其他 Amazon 服务，例如 Amazon Athena 或 Amazon S3，则可以创建权限策略，授予 Amazon Quick 执行特定操作的权限。然后，您可以将该策略附加到稍后传递给 Amazon Quick 的 IAM 角色。以下是如何设置其他权限策略并将其附加到您的 IAM 角色的示例。

有关 Athena 中 Amazon Quick 的托管策略示例，AWSQuicksightAthenaAccess 请参阅《亚马逊 A thena 用户指南》中的托管策略。IAM 用户可以使用以下 ARN 在 Amazon Quick 中访问此角色：。`arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuicksightAthenaAccess`

以下是 Amazon S3 中 Amazon Quick 的权限策略示例。有关在 Amazon S3 中使用 IAM 的更多信息，请参阅《Amazon S3 用户指南》中的 Amazon S3 中的身份和访问管理。

有关如何创建从 Amazon Quick 到另一个账户中的 Amazon S3 存储桶的跨账户访问权限的信息，请参阅如何设置从 Quick 到另一个账户中的 Amazon S3 存储桶的跨账户访问权限？ 在 Amazon 知识中心中。

```
{
    "Version": "2012-10-17"       ,
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "s3:ListAllMyBuckets",
            "Resource": "arn:aws:s3:::*"
        },
        {
            "Action": [
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::aws-athena-query-results-us-west-2-123456789"
            ]
        },
        {
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:GetObjectVersion"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::aws-athena-query-results-us-west-2-123456789/*"
            ]
        },
        {
            "Action": [
                "s3:ListBucketMultipartUploads",
                "s3:GetBucketLocation"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::aws-athena-query-results-us-west-2-123456789"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:PutObject",
                "s3:AbortMultipartUpload",
                "s3:ListMultipartUploadParts"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::aws-athena-query-results-us-west-2-123456789/*"
            ]
        }
    ]
}
```

在 Quick 中使用现有的 IAM 角色

如果您是 Amazon Quick 管理员并且有权更新 Amazon Quick 资源并传递 IAM 角色，则可以在 Amazon Quick 中使用现有 IAM 角色。要详细了解在 Amazon Quick 中传递 IAM 角色的先决条件，请参阅前面列表中列出的先决条件。

使用以下过程学习如何在 Amazon Quick 中传递 IAM 角色。

在 Amazon Quick 中使用现有 IAM 角色

1. 在 Amazon Quick 中，在右上角的导航栏中选择您的账户名称，然后选择管理 QuickSight。
2. 在打开的 “管理 Amazon Quick” 页面上，在左侧菜单中选择 “安全和权限”。
3. 在打开的 “安全和权限” 页面中，在 “Amazon 快速访问 Amazon 服务” 下，选择 “管理”。
4. 对于 IAM 角色，选择使用现有角色，然后执行以下操作之一：
   - 从列表中选择要使用的角色。
   - 或者，如果您没有看到现有 IAM 角色的列表，则可以按以下格式输入角色的 IAM ARN：`arn:aws:iam::account-id:role/path/role-name`。
5. 选择保存。

Quick 的 IAM 策略示例

本节提供了您可以与 Quick 一起使用的 IAM 策略的示例。

适用于 Quick 的 IAM 基于身份的策略

本节显示了与 Quick 配合使用的基于身份的策略的示例。

主题

- 适用于 Amazon Quick IAM 控制台管理的 IAM 基于身份的策略

适用于 Amazon Quick IAM 控制台管理的 IAM 基于身份的策略

以下示例显示了 Amazon Quick IAM 控制台管理操作所需的 IAM 权限。

```
{
   "Version": "2012-10-17"       ,
   "Statement": [
       {
           "Sid": "Statement1",
           "Effect": "Allow",
           "Action": [
               "quicksight:*",
               "iam:ListAttachedRolePolicies",
```

```
                "iam:GetPolicy",
                "iam:CreatePolicyVersion",
                "iam:DeletePolicyVersion",
                "iam:GetPolicyVersion",
                "iam:ListPolicyVersions",
                "iam:DeleteRole",
                "iam:CreateRole",
                "iam:GetRole",
                "iam:ListRoles",
                "iam:CreatePolicy",
                "iam:ListEntitiesForPolicy",
                "iam:listPolicies",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "athena:ListDataCatalogs",
                "athena:GetDataCatalog"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        }
    ]
}
```

适用于 Quick: 仪表板的 IAM 基于身份的策略

下面是一个 IAM 策略示例，它为特定控制面板允许控制面板共享和嵌入。

```
{
    "Version": "2012-10-17"       ,
    "Statement": [
        {
            "Action": "quicksight:RegisterUser",
            "Resource": "*",
            "Effect": "Allow"
        },
        {
            "Action": "quicksight:GetDashboardEmbedUrl",
            "Resource": "arn:aws:quicksight:us-
west-2:111122223333:dashboard/1a1ac2b2-3fc3-4b44-5e5d-c6db6778df89",
            "Effect": "Allow"
        }
    ]
}
```

适用于 Quick: 命名空间的 IAM 基于身份的策略

以下示例显示了允许 Amazon Quick 管理员创建或删除命名空间的 IAM 策略。

创建命名空间

```
{
    "Version": "2012-10-17"       ,
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ds:AuthorizeApplication",
                "ds:UnauthorizeApplication",
                "ds:DeleteDirectory",
                "ds:CreateIdentityPoolDirectory",
                "ds:DescribeDirectories",
                "quicksight:CreateNamespace"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

删除命名空间

```
{
    "Version": "2012-10-17"       ,
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ds:UnauthorizeApplication",
                "ds:DeleteDirectory",
                "ds:DescribeDirectories",
                "quicksight:DeleteNamespace"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

适用于 Quick 的 IAM 基于身份的策略：自定义权限

以下示例显示了允许 Amazon Quick 管理员或开发者管理自定义权限的 IAM 策略。

```
{
    "Version": "2012-10-17"       ,
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "quicksight:*CustomPermissions"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

以下示例显示了另一种授予与上一个示例中所示相同权限的方法。

```
{
    "Version": "2012-10-17"       ,
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "quicksight:CreateCustomPermissions",
                "quicksight:DescribeCustomPermissions",
                "quicksight:ListCustomPermissions",
                "quicksight:UpdateCustomPermissions",
                "quicksight:DeleteCustomPermissions"

            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

适用于 Quick 的 IAM 基于身份的策略：自定义电子邮件报告模板

以下示例显示了一项策略，该策略允许在 Amazon Quick 中查看、更新和创建电子邮件报告模板，以及获取亚马逊简单电子邮件服务身份的验证属性。此政策允许 Amazon Quick 管理员创建和更新自定

义电子邮件报告模板，并确认他们想要发送电子邮件报告的任何自定义电子邮件地址都是 SES 中经过验证的身份。

```
{
    "Version": "2012-10-17"       ,
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "quicksight:DescribeAccountCustomization",
                "quicksight:CreateAccountCustomization",
                "quicksight:UpdateAccountCustomization",
                "quicksight:DescribeEmailCustomizationTemplate",
                "quicksight:CreateEmailCustomizationTemplate",
                "quicksight:UpdateEmailCustomizationTemplate",
                "ses:GetIdentityVerificationAttributes"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

适用于 Quick 的 IAM 基于身份的政策：使用 Amazon Quick 托管用户创建企业账户

以下示例显示了一项政策，该策略允许 Amazon Quick 管理员向 Amazon Quick 托管用户创建企业版 Amazon Quick 账户。

```
{
    "Version": "2012-10-17"       ,
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Statement1",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "quicksight:*",
                "iam:ListAttachedRolePolicies",
                "iam:GetPolicy",
                "iam:CreatePolicyVersion",
                "iam:DeletePolicyVersion",
                "iam:GetPolicyVersion",
                "iam:ListPolicyVersions",
                "iam:DeleteRole",
                "iam:CreateRole",
```

```
                "iam:GetRole",
                "iam:ListRoles",
                "iam:CreatePolicy",
                "iam:ListEntitiesForPolicy",
                "iam:listPolicies",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "athena:ListDataCatalogs",
                "athena:GetDataCatalog",
                "ds:AuthorizeApplication",
                "ds:UnauthorizeApplication",
                "ds:CheckAlias",
                "ds:CreateAlias",
                "ds:DescribeDirectories",
                "ds:DescribeTrusts",
                "ds:DeleteDirectory",
                "ds:CreateIdentityPoolDirectory"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        }
    ]
}
```

适用于 Quick：创建用户的 IAM 基于身份的策略

以下示例显示的策略仅允许创建 Amazon Quick 用户。对于 quicksight:CreateReader、quicksight:CreateUser 和 quicksight:CreateAdmin，您可以限制 **"Resource": "arn:aws:quicksight::*<YOUR_AWS_ACCOUNTID>*:user/${aws:userid}"** 权限。有关本指南中所述的所有其他权限，请使用 **"Resource": "*"**。您指定的资源将权限范围限制为指定的资源。

```
{
    "Version": "2012-10-17"       ,
    "Statement": [
        {
            "Action": [
                "quicksight:CreateUser"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "arn:aws:quicksight::<YOUR_AWS_ACCOUNTID>:user/${aws:userid}"
        }
    ]
```

```
}
```

适用于 Quick 的 IAM 基于身份的策略：创建和管理群组

以下示例显示了允许 Amazon Quick 管理员和开发人员创建和管理群组的策略。

```
{
    "Version": "2012-10-17"       ,
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "quicksight:ListGroups",
                "quicksight:CreateGroup",
                "quicksight:SearchGroups",
                "quicksight:ListGroupMemberships",
                "quicksight:CreateGroupMembership",
                "quicksight:DeleteGroupMembership",
                "quicksight:DescribeGroupMembership",
                "quicksight:ListUsers"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Quick：标准版的所有访问权限的 IAM 基于身份的策略

以下 Amazon Quick 标准版示例显示了一项允许订阅和创建作者和读者的政策。此示例明确拒绝用户取消订阅 Amazon Quick 的权限。

```
{
  "Version": "2012-10-17"       ,
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ds:AuthorizeApplication",
        "ds:UnauthorizeApplication",
        "ds:CheckAlias",
        "ds:CreateAlias",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:DescribeTrusts",
```

```
        "ds:DeleteDirectory",
        "ds:CreateIdentityPoolDirectory",
        "iam:ListAccountAliases",
        "quicksight:CreateUser",
        "quicksight:DescribeAccountSubscription",
        "quicksight:Subscribe"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "quicksight:Unsubscribe",
        "quicksight:DeleteAccountSubscription"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Quick：带有 IAM 身份中心的企业版的所有访问权限的 IAM 基于身份的策略（专业版角色）

以下 Amazon Quick Enterprise 版示例显示了一项策略，该策略允许 Amazon Quick 用户在与 IAM 身份中心集成的亚马逊快速账户中订阅 Amazon Quick、创建用户和管理活动目录。

该政策还允许用户订阅 Amazon Quick Pro 角色，这些角色授予在快速生成商业智能功能中访问 Amazon Q 的权限。有关 Amazon Quick 中专业角色的更多信息，请参阅生成式 BI 入门。

此示例明确拒绝用户取消订阅 Amazon Quick 的权限。

```
{
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Statement1",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "quicksight:*",
                "iam:ListAttachedRolePolicies",
                "iam:GetPolicy",
                "iam:CreatePolicyVersion",
                "iam:DeletePolicyVersion",
                "iam:GetPolicyVersion",
                "iam:ListPolicyVersions",
```

```
                "iam:DeleteRole",
                "iam:CreateRole",
                "iam:GetRole",
                "iam:ListRoles",
                "iam:CreatePolicy",
                "iam:ListEntitiesForPolicy",
                "iam:listPolicies",
                "iam:CreateServiceLinkedRole",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "athena:ListDataCatalogs",
                "athena:GetDataCatalog",
                "sso:DescribeApplication",
                "sso:DescribeInstance",
                "sso:CreateApplication",
                "sso:PutApplicationAuthenticationMethod",
                "sso:PutApplicationGrant",
                "sso:DeleteApplication",
                "sso:SearchGroups",
                "sso:GetProfile",
                "sso:CreateApplicationAssignment",
                "sso:DeleteApplicationAssignment",
                "sso:ListInstances",
                "sso:DescribeRegisteredRegions",
                "organizations:DescribeOrganization",
                "user-subscriptions:CreateClaim",
                "user-subscriptions:UpdateClaim",
                "sso-directory:DescribeUser",
                "sso:ListApplicationAssignments",
                "sso-directory:DescribeGroup",
                "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
                "identitystore:DescribeUser",
                "identitystore:DescribeGroup"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        }
    ]
}
```

基于 IAM 身份的 Quick：带有 IAM 身份中心的企业版的所有访问权限的 IAM 身份策略

以下 Amazon Quick Enterprise 版示例显示了一项策略，该策略允许在与 IAM 身份中心集成的 Amazon Quick 账户中订阅、创建用户和管理活动目录。

此政策不授予在 Amazon Quick 中创建专业版角色的权限。要创建授予在 Amazon Quick 中订阅专业角色权限的策略，请参阅 Amazon Quick 的基于身份的政策：带有 IAM 身份中心的企业版的所有访问权限（专业角色）。

此示例明确拒绝用户取消订阅 Amazon Quick 的权限。

```
{
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Statement1",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "quicksight:*",
                "iam:ListAttachedRolePolicies",
                "iam:GetPolicy",
                "iam:CreatePolicyVersion",
                "iam:DeletePolicyVersion",
                "iam:GetPolicyVersion",
                "iam:ListPolicyVersions",
                "iam:DeleteRole",
                "iam:CreateRole",
                "iam:GetRole",
                "iam:ListRoles",
                "iam:CreatePolicy",
                "iam:ListEntitiesForPolicy",
                "iam:listPolicies",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "athena:ListDataCatalogs",
                "athena:GetDataCatalog",
                "sso:DescribeApplication",
                "sso:DescribeInstance",
                "sso:CreateApplication",
                "sso:PutApplicationAuthenticationMethod",
                "sso:PutApplicationGrant",
                "sso:DeleteApplication",
                "sso:SearchGroups",
                "sso:GetProfile",
                "sso:CreateApplicationAssignment",
```

```
                "sso:DeleteApplicationAssignment",
                "sso:ListInstances",
                "sso:DescribeRegisteredRegions",
                "organizations:DescribeOrganization"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        }
    ]
}
```

适用于 Quick 的 IAM 基于身份的策略：使用活动目录的企业版的所有访问权限

以下 Amazon Quick Enterprise 版示例显示了一项策略，该策略允许在使用 Active Directory 进行身份管理的 Amazon Quick 账户中订阅、创建用户和管理 Active Directory。此示例明确拒绝用户取消订阅 Amazon Quick 的权限。

```
{
    "Version": "2012-10-17"       ,
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ds:AuthorizeApplication",
                "ds:UnauthorizeApplication",
                "ds:CheckAlias",
                "ds:CreateAlias",
                "ds:DescribeDirectories",
                "ds:DescribeTrusts",
                "ds:DeleteDirectory",
                "ds:CreateIdentityPoolDirectory",
                "iam:ListAccountAliases",
                "quicksight:CreateAdmin",
                "quicksight:Subscribe",
                "quicksight:GetGroupMapping",
                "quicksight:SearchDirectoryGroups",
                "quicksight:SetGroupMapping"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Deny",
```

```
            "Action": [
                "quicksight:Unsubscribe",
                "quicksight:DeleteAccountSubscription"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

适用于 Quick: 活动目录组的 IAM 基于身份的策略

以下示例显示了一个 IAM 策略，该策略允许对 Amazon Quick Enterprise 版账户进行活动目录群组管理。

```
{
    "Statement": [
        {
            "Action": [
                "ds:DescribeTrusts",
                "quicksight:GetGroupMapping",
                "quicksight:SearchDirectoryGroups",
                "quicksight:SetGroupMapping"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "*"
        }
    ],
    "Version": "2012-10-17"
}
```

适用于 Quick 的 IAM 基于身份的策略：使用管理员资产管理控制台

以下示例显示了允许访问管理员资产管理控制台的 IAM 策略。

```
{
    "Version": "2012-10-17"       ,
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "quicksight:SearchGroups",
                "quicksight:SearchUsers",
                "quicksight:ListNamespaces",
```

```
                "quicksight:DescribeAnalysisPermissions",
                "quicksight:DescribeDashboardPermissions",
                "quicksight:DescribeDataSetPermissions",
                "quicksight:DescribeDataSourcePermissions",
                "quicksight:DescribeFolderPermissions",
                "quicksight:ListAnalyses",
                "quicksight:ListDashboards",
                "quicksight:ListDataSets",
                "quicksight:ListDataSources",
                "quicksight:ListFolders",
                "quicksight:SearchAnalyses",
                "quicksight:SearchDashboards",
                "quicksight:SearchFolders",
                "quicksight:SearchDatasets",
                "quicksight:SearchDatasources",
                "quicksight:UpdateAnalysisPermissions",
                "quicksight:UpdateDashboardPermissions",
                "quicksight:UpdateDataSetPermissions",
                "quicksight:UpdateDataSourcePermissions",
                "quicksight:UpdateFolderPermissions"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

适用于 Quick 的 IAM 基于身份的策略：使用管理员密钥管理控制台

以下示例显示了允许访问管理员密钥管理控制台的 IAM 策略。

```
{
   "Version":"2012-10-17"       ,
   "Statement":[
      {
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "quicksight:DescribeKeyRegistration",
            "quicksight:UpdateKeyRegistration",
            "quicksight:ListKMSKeysForUser",
            "kms:CreateGrant",
            "kms:ListGrants",
            "kms:ListAliases"
         ],
         "Resource":"*"
```

```
      }
   ]
}
```

需要"quicksight:ListKMSKeysForUser"和"kms:ListAliases"权限才能从 Amazon Quick 控制台访问客户托管的密钥。 "quicksight:ListKMSKeysForUser""kms:ListAliases"并且不需要使用 Amazon Quick 密钥管理 API。

要指定您希望用户能够访问哪些密钥，请使用 quicksight:KmsKeyArns 条件键将您希望用户访问的密钥的 ARN 添加到 UpdateKeyRegistration 条件中。用户只能访问 UpdateKeyRegistration 中指定的密钥。有关 Amazon Quick 支持的条件键的更多信息，请参阅 Amaz on Quick 的条件密钥。

以下示例向注册到 Amazon Quick 账户的所有 CMK 授予Describe权限，并向注册到 Amazon Quick 账户的特定 CMK 授Update予权限。

```
{
   "Version":"2012-10-17"       ,
   "Statement":[
      {
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "quicksight:DescribeKeyRegistration"
         ],
         "Resource":"arn:aws:quicksight:us-west-2:123456789012:*"
      },
      {
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "quicksight:UpdateKeyRegistration"
         ],
         "Resource":"arn:aws:quicksight:us-west-2:123456789012:*",
         "Condition":{
            "ForAllValues:StringEquals":{
               "quicksight:KmsKeyArns":[
                  "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/key-id-of-key1",
                  "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/key-id-of-key2",
                  "..."
               ]
            }
         }
      },
```

```
      {
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "kms:CreateGrant",
            "kms:ListGrants"
         ],
         "Resource":"arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/*"
      }
   ]
}
```

Amazon resources Quick：在企业版中确定策略的范围

以下 Amazon Quick Enterprise 版示例显示了一个策略，该策略允许设置 Amazon 资源默认访问权限和 Amazon 资源权限范围策略。

```
{
    "Version": "2012-10-17"       ,
    "Statement": [
        {
            "Action": [
                "quicksight:*IAMPolicyAssignment*",
                "quicksight:AccountConfigurations"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

为 Amazon Quick 配置用户

适用于：企业版和标准版

目标受众：系统管理员和 Amazon Quick 管理员

Self-provisioning Amazon Quick 管理员

Amazon Quick 管理员是还可以管理 Amazon Quick 功能（例如账户设置和账户）的用户。他们还可以为你购买额外的 Amazon Quick 用户订阅、购买 SPICE 以及取消对 Amazon Quick 的订阅 Amazon Web Services 账户。

您可以使用 Amazon 用户或群组策略让用户能够将自己添加为 Amazon Quick 的管理员。被授予此能力的用户只能将自己添加为管理员，不能使用此策略添加其他人。他们的账户在首次打开 Amazon Quick 时就会变为活跃且可计费。要设置自行预置，请向这些用户提供使用 `quicksight:CreateAdmin` 操作的权限。

或者，您可以使用以下步骤使用控制台为 Amazon Quick 设置或创建 Amazon Quick 的管理员。

让用户成为 Amazon Quick 管理员

1. 创建 Amazon 用户：
   - 使用 IAM 创建您想成为 Amazon Quick 管理员的用户。或者，为 IAM 中的现有用户指定管理员角色。还可以将该用户放入新组，以便于管理。
   - 授予用户（或组）足够的权限。
2. 使用目标用户的凭据登录到您 Amazon Web Services 管理控制台 的。
3. 转至 http://quicksight.aws.amazon.com/sn/console/get-user-email，键入目标用户的电子邮件地址，然后选择 Continue (继续)。

成功后，目标用户现在成为 Amazon Quick 的管理员。

Self-provisioning 一位 Amazon Quick 作者

Amazon Quick 作者可以创建数据源、数据集、分析和控制面板。他们可以与您的 Amazon Quick 账户中的其他 Amazon Quick 用户共享分析和控制面板。但是，他们无权访问 “管理 Amazon 快捷方式” 菜单。他们无法更改账户设置、管理账户、购买额外的 Amazon Quick 用户订阅或 SPICE 容量，也无法为您取消对 Amazon Quick 的订阅 Amazon Web Services 账户。此外，Author Pro 用户还可以使用自然语言创建内容、构建知识库、配置操作和访问高级自动化功能。

您可以使用 Amazon 用户或群组策略让用户能够为自己创建 Amazon Quick 作者账户。他们的账户在首次打开 Amazon Quick 时就会变为活跃且可计费。要设置自行预置，您需要向其提供使用 `quicksight:CreateUser` 操作的权限。

Self-provisioning Amazon Quick 只读用户

Amazon Quick 只读用户或读者可以查看和操作与他们共享的控制面板，但他们无法进行任何更改或保存控制面板以供进一步分析。Amazon Quick 读取器无法创建数据源、数据集、分析或视觉对象。他们无法执行任何管理任务。为作为控制面板的使用者但无法创作自己的分析的用户（如行政人员）选择此角色。Reader Pro 用户可以访问高级功能，包括 AI 聊天代理、协作空间、流程和扩展程序。

如果你使用的是带有 Amazon Quick 的 Microsoft Active Directory，则可以使用群组来管理只读权限。否则，您可以批量邀请用户使用 Amazon Quick。您还可以使用 Amazon 用户或群组策略让人们能够为自己创建 Amazon Quick 阅读器账户。

读者账户在首次打开 Amazon Quick 时即变为活跃且可计费。如果您决定对用户进行升级或降级，该用户当月的账单将按比例进行计算。要设置自行预置，您需要向其提供使用 `quicksight:CreateReader` 操作的权限。

习惯于为近乎实时的用例自动刷新或以编程方式刷新控制面板的读者必须选择容量定价。对于按用户定价的读者，每位读者只能由一个人手动使用。

疑难解答快速识别和访问

适用于：企业版和标准版

目标受众：系统管理员

使用以下信息来帮助您诊断和修复在使用 Amazon Quick 和 IAM 时可能遇到的常见问题。

主题

- 我无权在 Amazon Quick 中执行任何操作
- 我无权执行 iam：PassRole
- 我想允许 Amazon 账户之外的用户访问我的 Amazon Quick 资源

我无权在 Amazon Quick 中执行任何操作

如果 Amazon Web Services 管理控制台 告诉您您无权执行某项操作，则必须联系管理员寻求帮助。

如果 `mateojackson` IAM 用户尝试使用控制台查看有关 *`widget`* 的详细信息，但没有 `quicksight:`*`GetWidget`* 权限，则会出现以下示例错误。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
 quicksight:GetWidget on resource: my-example-widget
```

在这种情况下，Mateo 请求他的管理员更新其策略，以允许他使用 `quicksight:GetWidget` 操作访问 *my-example-widget* 资源。

我无权执行 iam：PassRole

如果您收到一条错误消息，说您无权执行该`iam:PassRole`操作，则必须更新您的政策，以允许您将角色传递给 Amazon Quick。

有些 Amazon Web Services 服务 允许您将现有角色传递给该服务，而不是创建新的服务角色或服务相关角色。为此，您必须具有将角色传递到服务的权限。

当名为的 IAM 用户`marymajor`尝试使用控制台在 Amazon Quick 中执行操作时，会出现以下示例错误。但是，服务必须具有服务角色所授予的权限才可执行此操作。Mary 不具有将角色传递到服务的权限。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
 iam:PassRole
```

在这种情况下，必须更新 Mary 的策略以允许她执行 `iam:PassRole` 操作。

如果您需要帮助，请联系您的 Amazon 管理员。您的管理员是提供登录凭证的人。

我想允许 Amazon 账户之外的用户访问我的 Amazon Quick 资源

您可以创建一个角色，以便其他账户中的用户或您组织外的人员可以使用该角色来访问您的资源。您可以指定谁值得信赖，可以代入角色。对于支持基于资源的策略或访问控制列表（ACL）的服务，您可以使用这些策略向人员授予对您的资源的访问权。

要了解更多信息，请参阅以下内容：

- 要了解 Amazon Quick 是否支持这些功能，请参阅在 IAM 中使用快速。
- 要了解如何提供对您拥有的资源的访问权限 Amazon Web Services 账户 ，请参阅 IAM 用户指南中的向您拥有 Amazon Web Services 账户 的另一个 IAM 用户提供访问权限。
- 要了解如何向第三方提供对您的资源的访问权限 Amazon Web Services 账户，请参阅 IAM 用户指南中的向第三方提供访问权限。 Amazon Web Services 账户

- 要了解如何通过身份联合验证提供访问权限，请参阅《IAM 用户指南》中的为经过外部身份验证的用户（身份联合验证）提供访问权限。
- 要了解使用角色和基于资源的策略进行跨账户访问之间的差别，请参阅《IAM 用户指南》中的 IAM 中的跨账户资源访问。

使用 IAM Identity Center

适用于：企业版和标准版

目标受众：系统管理员和亚马逊 Quick 管理员

亚马逊快速企业版使用微软 Active Directory 或使用安全断言标记语言 (SAML) 的单点登录（IAM 身份中心）与您的现有目录集成。您可以使用 Amazon Identity and Access Management (IAM) 进一步增强安全性，也可以用于嵌入仪表板等自定义选项。

在 Quick 标准版中，您可以完全在 Quick 中管理用户。如果愿意，您可以在 IAM 中集成现有的用户、组和角色。

您可以使用以下工具进行身份验证和访问 Amazon Quick：

- IAM Identity Center（仅限企业版）
- IAM 联合身份验证（标准版和企业版）
- Amazon Directory Service for Microsoft Active Directory（仅企业版）
- SAML-based 单点登录（标准版和企业版）
- 多重身份验证（MFA）（标准版和企业版）

> **Note**
>
> 在下面列出的区域中，Amazon Quick 账户只能使用 IAM 身份中心进行身份和访问管理。
>
> - af-south-1 非洲（开普敦）
> - ap-southeast-3 亚太地区（雅加达）
> - ap-southeast-5亚太地区（马来西亚）

- eu-south-1 欧洲地区（米兰）
- eu-south-2欧洲（西班牙）
- eu-central-2 欧洲（苏黎世）
- il-central-1以色列（特拉维夫）
- me-central-1中东（阿联酋）

IAM 身份中心可帮助您安全地创建或连接您的员工身份，并管理他们跨 Amazon 账户和应用程序的访问权限。

在将您的亚马逊 Quick 账户与 IAM 身份中心集成之前，请在您的 Amazon 账户中设置 IAM 身份中心。如果您尚未在 Amazon 组织中设置 IAM 身份中心，请参阅Amazon IAM Identity Center 用户指南中的入门。

如果您想使用 IAM Identity Center 配置外部身份提供者，请参阅 Supported identity providers，查看支持的身份提供者配置步骤列表。

主题

- 使用 IAM 身份中心配置您的亚马逊 Quick 账户

使用 IAM 身份中心配置您的亚马逊 Quick 账户

适用于：企业版

目标受众：系统管理员

IAM 身份中心可帮助您安全地创建或配置现有工作人员身份，并管理他们跨 Amazon 账户和应用程序的访问权限。对于任何规模和类型的组织来说，推荐使用 IAM 身份中心 Amazon 进行工作人员身份验证和授权的方法。要了解有关 IAM Identity Center 的更多信息，请参阅 Amazon IAM Identity Center。

配置 Amazon Quick 和 IAM 身份中心，这样您就可以使用 IAM 身份中心配置的身份源注册新的 Amazon Quick 账户。通过 IAM Identity Center，您可以将外部身份提供者配置为身份源。如果您不想在 Amazon Quick 中使用第三方身份提供商，也可以使用 IAM 身份中心作为身份存储。创建账户后，无法更改身份验证方法。

当您将您的亚马逊 Quick 账户与 IAM 身份中心集成时，亚马逊 Quick 账户管理员可以创建一个新的亚马逊 Quick 账户，该账户会自动提供身份提供商的群组。这简化了亚马逊 Quick 中的大规模资产共享。

对 Amazon Quick 管理控制台某些部分的访问受到 IAM 权限的限制。下表根据您选择的访问类型汇总了您可以在 Amazon Quick 中执行的管理员操作。

要详细了解如何通过 IAM 身份中心注册亚马逊 Quick 账户，请参阅注册亚马逊 Quick 订阅。

下表列出了管理员操作以及它们是否需要 IAM 权限。

管理员操作	所需的 IAM 权限
账户设置	是
管理资产	是
Amazon Q	是
管理订阅	没有
SPICE 容量	没有
索引容量	是
管理用户（查看）	没有
管理用户 > 角色组	是
管理域名	没有
移动设置	没有
管理 IP/VPC 限制	是
管理 VPC 连接	是
管理 OAuth 客户端应用程序	是
KMS 密钥	是
Amazon resources	是

管理员操作	所需的 IAM 权限
默认访问策略	是
IAM 策略分配	是
Amazon actions	是
扩展访问权限	是
自定义权限	是
配置 SageMaker	是
品牌定制	是
代理定制	是
电子邮件定制	是
快速使用指标	是

如果您拥有 Amazon Quick 管理员角色，则可以执行不需要 IAM 权限的操作。要执行需要 IAM 权限的操作，请以具有相应权`quicksight:*`限的 IAM 委托人 Amazon Web Services 管理控制台 身份登录。您还可以通过亚马逊 Quick API 以编程方式执行一些管理员操作。有关可用 API 操作的列表，请参阅亚马逊快速 API 参考。

注意事项

⚠ 不可逆的行动

以下操作会永久阻止所有用户登录您的亚马逊 Quick 账户。您无法撤消这些操作。

- 在 IAM 身份中心控制台中禁用或删除 Amazon Quick 应用程序。如果您想删除您的亚马逊 Quick 账户，请参阅关闭您的亚马逊 Quick 账户。
- 将包含您的 IAM 身份中心配置的 Amazon Quick 账户迁移到不包含您的亚马逊 Quick 账户所配置的 IAM 身份中心实例的 Amazon 组织。
- 删除为您的亚马逊 Quick 账户配置的 IAM 身份中心实例。

- 编辑 IAM Identity Center 应用程序属性，例如需要分配属性。

IAM 联合身份验证

适用于：企业版和标准版

目标受众：系统管理员

> **Important**
>
> Amazon Quick 建议您将新的 Amazon Quick 订阅与 IAM 身份中心集成以进行身份管理。本 IAM 联合身份验证用户指南是作为现有账户配置的参考提供的。有关将您的 Amazon Quick 账户与 IAM 身份中心集成的更多信息，请参阅使用 IAM 身份中心配置您的 Amazon Quick 账户。

> **Note**
>
> IAM 联合身份验证不支持将身份提供商群组与 Amazon Quick 同步。

Amazon Quick 在标准版和企业版中都支持联合身份验证。使用联合身份用户时，您可以使用企业身份提供商 (IdP) 管理用户，并在用户登录 Quick 时使用 Amazon Identity and Access Management (IAM) 对他们进行身份验证。您可以使用支持安全断言标记语言 2.0 (SAML 2.0) 的第三方身份提供商为您的 Amazon Quick 用户提供入门流程。此类身份提供者包括 Microsoft Active Directory 联合身份验证服务、Okta 和 Ping One Federation Server。通过联合身份验证，您的用户可以使用其现有身份凭证一键访问他们的 Amazon Quick 应用程序。您还可以获得身份提供者提供的联合身份验证的安全优势。您可以使用现有的身份提供商控制哪些用户有权访问 Amazon Quick。

主题

- 从身份提供者（IdP）启动登录
- 使用 IAM 和 Amazon Quick 设置 IdP 联合
- 从 Quick 启动登录

- 使用 Quick Enterprise 版设置服务提供商启动的联合
- 在 Quick 中为联合用户配置电子邮件同步
- 教程：Amazon Quick 和 IAM 联合身份验证

从身份提供者（IdP）启动登录

适用于：企业版和标准版

目标受众：系统管理员

> **Note**
>
> IAM 联合身份验证不支持将身份提供商群组与 Amazon Quick 同步。


在这种情况下，您的用户从身份提供者的门户网站启动登录过程。用户通过身份验证后，他们将登录 Amazon Quick。在 Quick 检查其是否已获得授权后，您的用户就可以访问 Quick。

从用户登录 IdP 开始，身份验证将按以下步骤进行：

1. 用户浏览 `https://applications.example.com` 并登录 IdP。此时，用户尚未登录服务提供商。
2. 联合身份验证服务和 IdP 对用户进行身份验证：
   a. 联合身份验证服务请求从组织的身份存储进行身份验证。
   b. 该身份存储将对用户进行身份验证，并将身份验证响应返回到联合身份验证服务。
   c. 在身份验证成功后，联合身份验证服务会将 SAML 断言发布到用户的浏览器。
3. 用户打开 Amazon Quick：
   a. 用户的浏览器将 SAML 断言发布到 S Amazon Sign-In AML 端点 ()。`https://signin.aws.amazon.com/saml`
   b. Amazon Sign-In 接收 SAML 请求，处理请求，对用户进行身份验证，然后将身份验证令牌转发给 Amazon Quick 服务。
4. Amazon Quick 接受来自的身份验证令牌Amazon并向用户提供 Amazon Quick。

从用户的角度来看，整个过程以透明的方式进行。用户从贵组织的内部门户网站开始，登陆 Amazon Quick 应用程序门户，无需提供任何Amazon凭证。

在下图中，您可以找到 Amazon Quick 和第三方身份提供商 (IdP) 之间的身份验证流程。在此示例中，管理员设置了一个名为 `applications.example.com` Amazon Quick 的登录页面来访问。当用户登录时，登录页面会向符合 SAML 2.0 的联合身份验证服务发布请求。最终用户从 IdP 的登录页面启动身份验证。



有关一些常见提供者的信息，请参阅以下第三方文档：

- CA – 启用 SAML 2.0 HTTP Post 绑定
- Okta – 规划 SAML 部署
- Ping – Amazon 集成

使用以下主题来了解如何使用现有的联合体Amazon：

- Amazon网站@@ Amazon上的身份联盟
- 《IAM 用户指南》中的向经过外部身份验证的用户（身份联合验证）提供访问权限
- 《IAM 用户指南》中的使 SAML 2.0 联合用户能够访问Amazon管理控制台

使用 IAM 和 Amazon Quick 设置 IdP 联合

适用于：企业版和标准版

目标受众：系统管理员

> **Note**
>
> IAM 联合身份验证不支持将身份提供商群组与 Amazon Quick 同步。

您可以使用 Amazon Identity and Access Management (IAM) 角色和中继状态 URL 来配置符合 SAML 2.0 标准的身份提供商 (IdP)。该角色向用户授予访问 Amazon Quick 的权限。中继状态是在 Amazon 成功进行身份验证后将用户转发到的门户。

主题

- 先决条件
- 步骤 1：在中创建 SAML 提供商 Amazon
- 步骤 2：在中 Amazon 为您的联合用户配置权限
- 步骤 3：配置 SAML IdP
- 步骤 4：为 SAML 身份验证响应创建断言
- 步骤 5：配置您的联合身份验证的中继状态

先决条件

在配置 SAML 2.0 连接之前，请执行以下操作：

- 配置 IdP 以建立与亚马逊云科技的信任关系：
  - 在组织的网络中，将您的身份存储（例如 Windows Active Directory）配置为与 SAML-based IdP 配合使用。 SAML-based IdPs 包括 Active Directory 联合服务、Shibboleth 等。
  - 通过使用 IdP，可以生成一个元数据文档，此文档将您的组织描述为身份提供者。

- 通过使用与 Amazon Web Services 管理控制台相同的步骤，设置 SAML 2.0 身份验证。此过程完成后，您可以将中继状态配置为与 Quick 的中继状态相匹配。有关更多信息，请参阅配置联盟的中继状态。
- 创建一个 Amazon Quick 账户，记下在配置 IAM 策略和 IdP 时要使用的名称。有关创建 Amazon Quick 账户的更多信息，请参阅注册 Amazon Quick 订阅。

按照教程中的概述创建要联合 Amazon Web Services 管理控制台 的设置后，您可以编辑本教程中提供的中继状态。您可以使用 Amazon Quick 的中继状态执行此操作，如以下步骤 5 所述。

有关更多信息，请参阅以下资源：

- 在 IAM 用户指南 Amazon中将 Third-Party SAM L 解决方案提供商与集成。
- 对 SAML 2.0 联合身份验证进行故障排除 Amazon，同样在 IAM 用户指南中。
- 在 ADFS Amazon 和 Active Directory 凭证之间建立信任并使用 ODBC 驱动程序连接到 Amazon Athena — 尽管你不需要设置 Athena 即可使用 Amazon Quick，但这篇演练文章很有帮助。

步骤 1：在中创建 SAML 提供商 Amazon

您的 SAML 身份提供商将您组织的 Id Amazon P 定义为。它通过使用之前通过 IdP 生成的元数据文档来进行此设置。

要在中创建 SAML 提供商 Amazon

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 IAM 控制台，网址为https://console.aws.amazon.com/iam/。
2. 创建一个新的 SAML 提供者，该提供者是 IAM 中包含贵组织的身份提供者的相关信息的实体。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的创建 SAML 身份提供者。
3. 在此过程中，您可以上传由上一部分中记录的您的组织中的 IdP 软件生成的元数据文档。

步骤 2：在中 Amazon 为您的联合用户配置权限

下一步是创建一个 IAM 角色，以在 IAM 与贵组织的 IdP 之间建立信任关系。该角色将您的 IdP 标识为委托人 (可信实体) 以实现联合身份验证目的。该角色还定义允许哪些经过贵组织的 IdP 身份验证的用户访问 Amazon Quick。有关为 SAML IdP 创建角色的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的创建用于 SAML 2.0 联合身份验证的角色。

创建角色后，您可以通过为角色附加内联策略将该角色限制为仅拥有 Amazon Quick 的权限。以下示例政策文档提供了对 Amazon Quick 的访问权限。该政策允许用户访问 Amazon Quick，并允许他们同时创建作者账户和读者账户。

> **Note**
>
> 在以下示例中，替换*<YOUR_AWS_ACCOUNT_ID>*为您的 12 位数字 Amazon Web Services 账户 ID（不带连字符 “–”）。

```
{
"Statement": [
    {
        "Action": [
            "quicksight:CreateUser"
        ],
        "Effect": "Allow",
        "Resource": [
            "arn:aws:quicksight::<YOUR_AWS_ACCOUNT_ID>:user/${aws:userid}"
        ]
    }
],
"Version": "2012-10-17"
}
```

如果您想提供对 Amazon Quick 的访问权限以及创建 Amazon Quick 管理员、作者（标准用户）和读者的权限，则可以使用以下策略示例。

```
{
"Statement": [
    {
        "Action": [
            "quicksight:CreateAdmin"
        ],
        "Effect": "Allow",
        "Resource": [
            "arn:aws:quicksight::<YOUR_AWS_ACCOUNT_ID>:user/${aws:userid}"
        ]
```

```
        }
    ],
    "Version": "2012-10-17"
    }
```

您可以在中查看账户详情 Amazon Web Services 管理控制台。

设置 SAML 和 IAM 策略后，您将无需手动邀请用户。用户首次打开 Amazon Quick 时，系统会使用策略中最高级别的权限自动对其进行配置。例如，如果他们同时具有 `quicksight:CreateUser` 和 `quicksight:CreateReader` 权限，则将其预置为作者。如果他们具有 `quicksight:CreateAdmin` 权限，则将其预置为管理员。每个权限级别可以创建相同级别的用户和以下级别用户。例如，作者可以添加其他作者或读者。

手动邀请的用户是在邀请他们的人员分配的角色中创建的。他们不需要具有为其授予权限的策略。

步骤 3：配置 SAML IdP

创建 IAM 角色后，将您的 SAML IdP 更新为 Amazon 服务提供商。为此，请安装位于的`saml-metadata.xml`文件https://signin.aws.amazon.com/static/saml-metadata.xml。

要更新 IdP 元数据，请参阅您的 IdP 提供的说明。一些提供商为您提供了键入该 URL 的选项，此时，IdP 将为您获取并安装该文件。另一些提供商则要求您从该 URL 处下载该文件，然后将其作为本地文件提供。

有关更多信息，请参阅您的 IdP 文档。

步骤 4：为 SAML 身份验证响应创建断言

接下来，配置 IdP 在身份验证响应中作为 SAML 属性传递的信息。 Amazon 有关更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的为身份验证响应配置 SAML 断言。

步骤 5：配置您的联合身份验证的中继状态

最后，将联盟的中继状态配置为指向 Amazon Quick 中继状态 URL。成功通过身份验证后 Amazon，用户将被定向到 Amazon Quick，在 SAML 身份验证响应中定义为中继状态。

Amazon Quick 的中继状态网址如下。

```
https://quicksight.aws.amazon.com
```

从 Quick 启动登录

适用于：企业版

目标受众：系统管理员

> **Note**
>
> IAM 联合身份验证不支持将身份提供商群组与 Amazon Quick 同步。

在这种情况下，您的用户无需登录身份提供商即可从 Amazon Quick 应用程序门户启动登录过程。在这种情况下，用户拥有由第三方 IdP 管理的联合账户。该用户可能在 Quick 上有一个用户帐户。Quick 向 IdP 发送身份验证请求。用户通过身份验证后，Quick 将打开。

从用户登录 Quick 开始，身份验证将按以下步骤进行：

1. 用户打开 “快速”。此时，用户尚未登录 IdP。
2. 用户尝试登录 Amazon Quick。
3. Amazon Quick 将用户的输入重定向到联合身份验证服务并请求身份验证。
4. 联合身份验证服务和 IdP 对用户进行身份验证：
   a. 联合身份验证服务请求从组织的身份存储进行身份验证。
   b. 该身份存储将对用户进行身份验证，并将身份验证响应返回到联合身份验证服务。
   c. 在身份验证成功后，联合身份验证服务会将 SAML 断言发布到用户的浏览器。
   d. 用户的浏览器将 SAML 断言发布到 S Amazon Sign-In AML 端点 ()。`https://signin.aws.amazon.com/saml`
   e. Amazon Sign-In 接收 SAML 请求，处理请求，对用户进行身份验证，然后将身份验证令牌转发给 Amazon Quick 服务。
5. Amazon Quick 接受来自的身份验证令牌 Amazon 并向用户提供 Amazon Quick。

从用户的角度来看，整个过程以透明的方式进行。用户从 Amazon Quick 应用程序门户网站开始。Amazon Quick 会与贵组织的联合身份验证服务协商身份验证， Amazon然后。Amazon Quick 打开，用户无需提供任何其他凭证。

使用 Quick Enterprise 版设置服务提供商启动的联合

适用于：企业版

目标受众：系统管理员

> **Note**
>
> IAM 联合身份验证不支持将身份提供商群组与 Amazon Quick 同步。

使用 Amazon Identity and Access Management (IAM) 配置身份提供商后，您可以通过 Amazon Quick Enterprise Edition 设置服务提供商启动登录。要使 I Quick-initiated AM 联合发挥作用，您需要授权 Quick 向您的 IdP 发送身份验证请求。Quick 管理员可以通过添加 IdP 提供的以下信息来对此进行配置：

- IdP URL — 快速将用户重定向到此 URL 进行身份验证。
- 中继状态参数 – 此参数可中继浏览器会话被重定向以进行身份验证时所处的状态。身份验证后，IdP 会将用户重定向回原始状态。状态以 URL 的形式提供。

下表显示了用于将用户重定向到您提供的快速 URL 的标准身份验证 URL 和中继状态参数。

身份提供者	参数	身份验证 URL
Auth0	`RelayState`	`https://<sub_domain>.auth0.com/samlp/<app_id>`
Google 账户	`RelayState`	`https://accounts.google.com/o/saml2/initsso?idpid=<idp_id>&spid=<sp_id>&forceauthn=false`
Microsoft Azure	`RelayState`	`https://myapps.microsoft.com/signin/<app_name>/<app_id>?tenantId=<tenant_id>`
Okta	`RelayState`	`https://<sub_domain>.okta.com/app/<app_name>/<app_id>/sso/saml`

身份提供者	参数	身份验证 URL
PingFederate	TargetResource	https://<host>/idp/<idp_id>/startSSO.ping?PartnerSpId=<sp_id>
PingOne	TargetResource	https://sso.connect.pingidentity.com/sso/sp/initsso?saasid=<app_id>&idpid=<idp_id>

Amazon Quick 支持每人连接一个 IdP。 Amazon Web Services 账户 Amazon Quick 中的配置页面根据您输入的内容为您提供测试网址，因此您可以在开启该功能之前测试设置。为了使该过程更加顺畅，Amazon Quick 提供了一个参数 (enable-sso=0)，用于暂时关闭 Amazon Quick 启动的 IAM 联合，以防您需要暂时将其禁用。

将 Amazon Quick 设置为可以为现有 IdP 启动 IAM 联合身份验证的服务提供商

1. 确保你已经在你的 IdP、IAM 和 Amazon Quick 中设置了 IAM 联合。要测试此设置，请检查您是否可以与公司域中的其他人共享控制面板。
2. 打开 Amazon Quick，然后从右上角的个人资料菜单中选择 “管理亚马逊快速”。

   要执行此过程，您需要成为 Amazon Quick 管理员。如果不是，则无法在个人资料菜单下方看到 “管理Amazon Quick”。
3. 从导航窗格中选择单点登录（IAM 联合身份验证）。
4. 在配置、IdP URL 中，输入您的 IdP 提供的用于对用户进行身份验证的 URL。
5. 例如，对于 IdP URL，输入您的 IdP 提供的用于中继状态的参数，例如 RelayState。参数的实际名称由您的 IdP 提供。
6. 测试登录：

   - 要使用您的身份提供者测试登录，请使用使用您的 IdP 开始测试中提供的自定义 URL。例如，你应该到达 Amazon Quick 的起始页面 https://quicksight.aws.amazon.com/sn/start.
   - 要先测试使用 Amazon Quick 登录，请使用测试端到端体验中提供的自定义 URL。该 enable-sso 参数将附加到 URL 中。如果是 enable-sso=1，IAM 联合身份验证会尝试进行身份验证。
7. 选择保存，保存您的设置。

启用服务提供商发起的 IAM 联合身份验证 IdP

1. 确保您的 IAM 联合身份验证设置已配置且经过测试。如果您不确定配置，请使用前面步骤中的 URL 测试连接。
2. 打开 Amazon Quick，然后从个人资料菜单中选择 “管理亚马逊快速”。
3. 从导航窗格中选择单点登录（IAM 联合身份验证）。
4. 对于状态，请选择开启。
5. 断开与 IdP 的连接并打开 Amazon Quick，验证它是否正常运行。

禁用服务提供商发起的 IAM 联合身份验证

1. 打开 Amazon Quick，然后从个人资料菜单中选择 “管理亚马逊快速”。
2. 从导航窗格中选择单点登录（IAM 联合身份验证）。
3. 对于状态，请选择禁用。

在 Quick 中为联合用户配置电子邮件同步

适用于：企业版

目标受众：系统管理员和 Amazon Quick 管理员

> **Note**
>
> IAM 联合身份验证不支持将身份提供商群组与 Amazon Quick 同步。

在 Amazon Quick Enterprise 版中，作为管理员，您可以限制新用户在通过身份提供商 (IdP) 直接向 Quick 进行配置时使用个人电子邮件地址。然后，Quick 在为您的账户配置新用户时使用通过 IdP 传递的预配置电子邮件地址。例如，当用户通过您的 IdP 配置到您的 Amazon Quick 账户时，您可以仅使用公司分配的电子邮件地址。

> **Note**
>
> 确保您的用户通过其 IdP 直接与 Amazon Quick 联合。 Amazon Web Services 管理控制台通过他们的 IdP 联合，然后点击进入 Amazon Quick 会导致错误，他们将无法访问 Amazon Quick。

当您在 Amazon Quick 中为联合用户配置电子邮件同步时，首次登录您的 Amazon Quick 账户的用户会预先分配电子邮件地址。这些用于注册他们的账户。使用这种方法，用户可以通过输入电子邮件地址来手动绕过。此外，用户不能使用可能与您（管理员）规定的电子邮件地址不同的电子邮件地址。

Amazon Quick 支持通过支持 SAML 或 OpenID Connect (OIDC) 身份验证的 IdP 进行配置。要在通过 IdP 预置时为新用户配置电子邮件地址，请更新他们与 `AssumeRoleWithSAML` 或 `AssumeRoleWithWebIdentity` 一起使用的 IAM 角色的信任关系。然后在其 IdP 中添加 SAML 属性或 OIDC 令牌。最后，您可以在 Amazon Quick 中为联合用户开启电子邮件同步。

以下过程将详细介绍这些步骤。

步骤 1：使用 AssumeRoleWithSAML 或 AssumeRoleWithWebIdentity 更新 IAM 角色的信任关系

您可以配置电子邮件地址供用户在通过您的 IdP 配置到 Amazon Quick 时使用。为此，将 `sts:TagSession` 操作添加到与 `AssumeRoleWithSAML` 或 `AssumeRoleWithWebIdentity` 一起使用的 IAM 角色的信任关系中。这样，您可以在用户代入角色时传入 `principal` 标签。

以下示例说明了 IdP 为 Okta 时更新后的 IAM 角色。要使用此示例，将 `Federated` Amazon 资源名称（ARN）更新为您服务提供商的 ARN。您可以将红色项目替换为您 Amazon 和 IdP 服务的特定信息。

```
{
    "Version": "2012-10-17"       ,
    "Statement": [
    {
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
        "Federated": "arn:aws:iam::account-id:saml-provider/Okta"
        },
        "Action": "sts:AssumeRoleWithSAML",
        "Condition": {
        "StringEquals": {
            "SAML:aud": "https://signin.aws.amazon.com/saml"
        }
```

```
        }
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
        "Federated": "arn:aws:iam::account-id:saml-provider/Okta"
        },
        "Action": "sts:TagSession",
        "Condition": {
        "StringLike": {
            "aws:RequestTag/Email": "*"
        }
        }
    }
    ]
    }
```

步骤 2：在 IdP 中为 IAM 主体标签添加 SAML 属性或 OIDC 令牌

按照上一节所述更新 IAM 角色的信任关系后，在您的 IdP 中为 IAM `Principal` 标签添加 SAML 属性或 OIDC 令牌。

以下示例说明了 SAML 属性和 OIDC 令牌。要使用这些示例，将电子邮件地址替换为 IdP 中指向用户电子邮件地址的变量。您可以用您的信息替换以红色突出显示的项目。

- SAML 属性：以下示例说明了 SAML 属性。

```
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/
PrincipalTag:Email"><AttributeValue>john.doe@example.com</AttributeValue></Attribute>
```

> **Note**
>
> 如果您使用 Okta 作为 IdP，请务必在您的 Okta 用户账户中开启功能标记，以使用 SAML。有关更多信息，请参阅 Okta 博客上的 Okta 和 Amazon 合作伙伴通过会话标签简化访问。

- OIDC 令牌：以下示例说明了 OIDC 令牌示例。

```
"https://aws.amazon.com/tags": {"principal_tags": {"Email": ["john.doe@example.com"]
```

第 3 步：在 Amazon Quick 中为联合用户开启电子邮件同步功能

如前所述，更新 IAM 角色的信任关系，并在您的 IdP 中为 IAM `Principal` 标签添加 SAML 属性或 OIDC 令牌。然后按照以下步骤在 Amazon Quick 中为联合用户开启电子邮件同步。

为联合用户开启电子邮件同步功能

1. 在 Amazon Quick 的任意页面中，在右上角选择您的用户名，然后选择 “管理 Amazon Quick”。
2. 在左侧菜单中选择单点登录（IAM 联合身份验证）。
3. 在服务提供商发起的 IAM 联合身份验证页面上，对于联合用户的电子邮件同步，选择打开。

   当为联合用户开启电子邮件同步功能时，Amazon Quick 在为您的账户配置新用户时使用您在步骤 1 和步骤 2 中配置的电子邮件地址。用户无法输入自己的电子邮件地址。

   当联合用户关闭电子邮件同步功能时，Amazon Quick 会要求用户在为您的账户配置新用户时手动输入其电子邮件地址。他们可以使用他们想要的任何电子邮件地址。

教程：Amazon Quick 和 IAM 联合身份验证

适用于：企业版和标准版

目标受众：Amazon Quick 管理员和 Amazon Quick 开发者

> **Note**
>
> IAM 联合身份验证不支持将身份提供商群组与 Amazon Quick 同步。

在以下教程中，您可以找到将 IdP Okta 设置为 Amazon Quick 的联合身份验证服务的演练。尽管本教程展示了 Amazon Identity and Access Management (IAM) 和 Okta 的集成，但您也可以使用您选择的 SAML 2.0 来复制此解决方案。 IdPs

在以下步骤中，您将使用 Okta IdP 的Amazon “账户联合” 快捷方式在 Okta IdP 中创建应用程序。Okta 对这个集成应用程序的描述如下：

“通过将 Okta 联合到亚马逊网络服务 (Amazon) 身份和访问管理 (IAM) 账户，最终用户可以使用他们的 Okta 凭证获得对所有分配 Amazon 角色的单点登录访问权限。在每个版本中 Amazon Web Services 账户，管理员都设置联盟并配置 Amazon 角色以信任 Okta。当用户登录时 Amazon，他们将获得 Okta 单点登录体验，以查看分配给 Amazon 他们的角色。然后，他们可以选择所需的角色，该角色定义了他们在进行身份验证会话期间的权限。拥有大量 Amazon 账户的客户，可以选择使用 Amazon 单一 Sign-On 应用程序作为替代方案。” (https://www.okta.com/aws/)

使用 Okta 的 “Amazon 账户联合” 应用程序快捷方式创建 Okta 应用程序

1. 登录到您的 Okta 控制面板。如果您没有 Okta 开发者版账户，请使用此亚马逊 Quick-branded URL 创建一个免费的 Okta 开发者版账户。激活电子邮件后，登录 Okta。
2. 在 Okta 网站上，选择左上角的 **<>** 开发人员控制台，然后选择经典 UI。
3. 选择添加应用程序，然后选择添加应用程序。
4. 在搜索中输入 **aws**，然后从搜索结果中选择 Amazon 账户联合身份验证。
5. 选择添加，创建此应用程序的实例。
6. 对于应用程序标签，请输入 **Amazon Account Federation - Amazon Quick**。
7. 选择下一步。
8. 对于 SAML 2.0 的默认中继状态，请输入 **https://quicksight.aws.amazon.com**。
9. 打开身份提供者元数据的关联（右键单击）菜单，然后选择保存文件。将文件命名为 `metadata.xml`。在下一个步骤中，您需要用到此文件。

   该文件的内容类似于以下内容。

```
<md:EntityDescriptor xmlns:md="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata"
 entityID="http://www.okta.com/exkffz2hATwiVft645d5">
    <md:IDPSSODescriptor WantAuthnRequestsSigned="false"
 protocolSupportEnumeration="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol">
    <md:KeyDescriptor use="signing">
        <ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
        <ds:X509Data>
            <ds:X509Certificate>

 MIIDpjCCAo6gAwIBAgIGAXVjA82hMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGTMQswCQYDVQQGEwJVUzETMBEG
            .
            .        (certificate content omitted)
            .
            QE/6cRdPQ6v/eaFpUL6Asd6q3sBeq+giRG4=
            </ds:X509Certificate>
```

```
        </ds:X509Data>
        </ds:KeyInfo>
    </md:KeyDescriptor>
    <md:NameIDFormat>urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress</
md:NameIDFormat>
    <md:NameIDFormat>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:unspecified</
md:NameIDFormat>
    <md:SingleSignOnService Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-
POST" Location="https://dev-1054988.okta.com/app/amazon_aws/exkffz2hATwiVft645d5/
sso/saml"/>
    <md:SingleSignOnService Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-
Redirect" Location="https://dev-1054988.okta.com/app/amazon_aws/
exkffz2hATwiVft645d5/sso/saml"/>
    </md:IDPSSODescriptor>
    </md:EntityDescriptor>
```

10. 保存 XML 文件后，滚动到 Okta 页面的底部，然后选择完成。
11. 如果可能，请保持此浏览器窗口处于打开状态。您将在本教程的后面需要用到它。

接下来，在 Amazon Web Services 账户中创建身份提供者。

在 Amazon Identity and Access Management (IAM) 中创建 SAML 提供商

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 IAM 控制台，网址为https://console.aws.amazon.com/iam/。
2. 在导航窗格中，依次选择身份提供者、创建提供者。
3. 输入以下设置：
   - 提供者类型 – 从列表中选择 SAML。
   - 提供者名称 – 输入 **Okta**。
   - 元数据文档 – 上传上一个步骤中的 XML 文件 `manifest.xml`。
4. 依次选择下一步、创建。
5. 找到您创建的 IdP 并选择它以查看设置。记下提供者 ARN。要完成本教程，您需要用到它。
6. 确认身份提供者是使用您的设置创建的。在 IAM 中，选择身份提供者、Okta（您添加的 IdP）、下载元数据。文件应该是您最新上传的文件。

接下来，您将创建一个 IAM 角色以允许 SAML 2.0 联合身份验证充当您的 Amazon Web Services 账户可信实体。在此步骤中，您需要选择如何在 Amazon Quick 中配置用户。您可以执行以下操作之一：

- 向 IAM 角色授予权限，以便首次访问的访客自动成为 Amazon Quick 用户。

为 SAML 2.0 联合身份验证创建 IAM 角色作为受信任实体

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 IAM 控制台，网址为https://console.aws.amazon.com/iam/。
2. 在导航窗格中，选择 角色 和 创建角色。
3. 对于选择受信任实体的类型，选择标有 SAML 2.0 联合身份验证的卡。
4. 对于 SAML 提供者，选择在上一过程中创建的 IdP，例如 Okta。
5. 启用允许编程和 Amazon 管理控制台访问选项。
6. 选择下一步: 权限。
7. 将下面的策略粘贴到编辑器中。

   在策略编辑器中，使用提供者的 Amazon 资源名称（ARN）更新 JSON。

```
{
    "Version": "2012-10-17"       ,
    "Statement": [
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "sts:AssumeRoleWithSAML",
        "Resource": "arn:aws:iam::111111111111:saml-provider/Okta",
        "Condition": {
        "StringEquals": {
            "saml:aud": "https://signin.aws.amazon.com/saml"
        }
        }
    }
    ]
    }
```

8. 选择查看策略。
9. 对于 Name (名称)，输入 **`QuicksightOktaFederatedPolicy`**，然后选择 Create policy (创建策略)。
10. 依次选择创建策略、JSON。
11. 将下面的策略粘贴到编辑器中。

在策略编辑器中，使用您的 Amazon Web Services 账户 ID 更新 JSON。它应与您在提供者 ARN 的先前策略中使用的账户 ID 相同。

```
{
    "Version": "2012-10-17"       ,
    "Statement": [
        {
            "Action": [
                "quicksight:CreateReader"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": [
                "arn:aws:quicksight::111111111111:user/${aws:userid}"
            ]
        }
    ]
    }
```

您可以省略 ARN 中的 Amazon Web Services 区域 名称，如下所示。

```
arn:aws:quicksight::111111111111:user/$${aws:userid}
```

12. 选择查看策略。
13. 对于 Name (名称)，输入 **QuicksightCreateReader**，然后选择 Create policy (创建策略)。
14. 通过选择右侧的刷新图标来刷新策略列表。
15. 在搜索中，输入 **QuicksightOktaFederatedPolicy**。选择要将其启用的策略（ ）。

    如果您不想使用自动预置，可以跳过以下步骤。

    要添加 Amazon Quick 用户，请使用注册用户。要添加 Amazon Quick 群组，请使用创建群组。要将用户添加到 Amazon Quick 群组，请使用创建群组成员资格。
16. （可选）在搜索中，输入 **QuicksightCreateReader**。选择要将其启用的策略（ ）。

    如果您想自动配置 Amazon Quick 用户，而不是使用 Amazon Quick API，请执行此步骤。

    QuicksightCreateReader 策略通过允许使用 quicksight:CreateReader 操作来激活自动预置。这样做会向首次使用的用户授予控制面板订阅用户（读者级别）的访问权限。Amazon Quick 管理员稍后可以从 Amazon Quick 个人资料菜单 “管理 Amazon Quick”、“管理用户” 中对其进行升级。

17. 要继续附加 IAM 策略，请选择下一步：标签。
18. 选择下一步：审核。
19. 对于角色名称，输入 **QuicksightOktaFederatedRole**，然后选择创建角色。
20. 执行以下步骤，验证您是否成功完成了此操作：

    a. 返回 IAM 控制台的主页，网址为https://console.aws.amazon.com/iam/。您可以使用浏览器的返回按钮。

    b. 选择角色。

    c. 在搜索中，输入 Okta。QuicksightOktaFederatedRole从搜索结果中选择。

    d. 在策略的摘要页面上，查看权限选项卡。验证该角色是否具有您附加的一个或多个策略。它应该具有 QuicksightOktaFederatedPolicy。如果您选择添加创建用户的功能，它还应具有 QuicksightCreateReader。

    e. 使用 图标打开每个策略。验证文本是否与此过程中显示的内容相匹配。 Double-check 你添加了自己的 Amazon Web Services 账户 号码来代替示例账号 111111111111。

    f. 在信任关系选项卡上，验证受信任实体字段是否包含身份提供者的 ARN。您可以通过打开身份提供者、Okta，在 IAM 控制台中仔细检查 ARN。

    g.

创建 Okta 的访问密钥

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 IAM 控制台，网址为https://console.aws.amazon.com/iam/。
2. 添加允许 Okta 向用户显示 IAM 角色列表的策略。为此，依次选择策略、创建策略。
3. 选择 JSON，然后输入以下策略。

```
{
    "Version": "2012-10-17"       ,
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:ListRoles",
                "iam:ListAccountAliases"
            ],
            "Resource": "*"
        }
```

```
    ]
    }
```

4. 选择 Review Policy (查看策略)。
5. 对于 Name (名称)，请输入 **`OktaListRolesPolicy`**。然后选择创建策略。
6. 添加用户，这样您就可以向 Okta 提供访问密钥。

   在导航窗格中，依次选择用户、添加用户。
7. 使用以下设置：
   - 对于用户名，输入 `OktaSSOUser`。
   - 对于访问类型，启用编程访问。
8. 选择下一步：权限。
9. 选择直接附上现有策略。
10. 在 “搜索” 中**`OktaListRolesPolicy`**，输入并OktaListRolesPolicy从搜索结果中进行选择。
11. 依次选择 Next: Tags（下一步：标签）和 Next: Review（下一步：查看）。
12. 选择创建用户。现在您可以获取访问密钥了。
13. 选择下载 .csv，下载密钥文件。该文件包含与此屏幕上显示的相同访问密钥 ID 和秘密访问密钥。但是，由于 Amazon 不会再次显示此信息，因此请务必下载该文件。
14. 通过执行以下操作来验证您是否正确完成了此步骤：
    a. 打开 IAM 控制台，选择用户。搜索 OktaSSOUser，然后从搜索结果中选择用户名将其打开。
    b. 在 “权限” 选项卡上，确认OktaListRolesPolicy已附加。
    c. 使用 图标打开策略。验证文本是否与此过程中显示的内容相匹配。
    d. 在安全凭证选项卡上，您可以检查访问密钥，尽管您已经下载了该访问密钥。当您需要新的访问密钥时，可以返回此选项卡来创建访问密钥。

在以下步骤中，您将返回 Okta 以提供访问密钥。访问密钥可与您的新安全设置配合使用，允许 Amazon 与 Okta IdP 配合使用。

使用设置完成 Okta 应用程序的 Amazon 配置

1. 返回您的 Okta 控制面板。如果要求这样做，请登录。如果开发人员控制台无法再打开，请选择管理员将其重新打开。
2. 如果您必须重新打开 Okta，可以按照以下步骤返回本部分：

a. 登录 Okta。选择应用程序。

b. 选择Amazon 账户联合-Amazon Quick，这是您在本教程开头创建的应用程序。

c. 选择常规和移动之间的登录选项卡。

3. 滚动到 Sign-On “高级设置”。

4. 对于身份提供者 ARN（仅适用于 SAML IAM 联合身份验证），请输入前一过程中的提供者 ARN，例如：

```
arn:aws:iam::111122223333:saml-provider/Okta
```

5. 选择完成或保存。按钮的名称会有所不同，具体取决于您是在创建还是在编辑应用程序。

6. 选择预置选项卡，然后在该选项卡的下半部分，选择配置 API 集成。

7. 开启启用 API 集成，显示设置。

8. 对于访问密钥和私有密钥，请提供您之前下载到名为 **OktaSSOUser**_credentials.csv 的文件中的访问密钥和私有密钥。

9. 选择测试 API 凭证。在启用 API 集成设置的上方，查看一条确认 Amazon 账户联合身份验证已成功验证的消息。

10. 选择保存。

11. 确保左侧突出显示到应用程序，然后在右侧选择编辑。

12. 对于创建用户，开启启用选项。

13. 选择保存。

14. 在分配选项卡上的预置和导入旁边，选择分配。

15. 执行以下一项或多项操作，启用联合访问：

- 要与个人用户合作，请选择分配给人员。
- 要与 IAM 组合作，请选择分配给组。您可以选择特定的 IAM 组或所有人（组织中的所有用户）。

16. 对于每个 IAM 用户或组，执行以下操作：

a. 选择分配、角色。

b. QuicksightOktaFederatedRole从 IAM 角色列表中选择。

c. 对于 SAML 用户角色，请启用QuicksightOktaFederatedRole。

17. 选择保存并返回，然后选择完成。

18. 通过选择左侧的人员或组筛选条件，选中您输入的用户或组，验证您是否正确完成了此步骤。如果由于您创建的角色未出现在列表中而无法完成此过程，请返回之前的过程来验证设置。

使用 Okta（向服务提供商登录 IdP）快速登录 Amazon Quick

1. 如果您使用的是 Okta 管理员账户，请切换到用户模式。
2. 使用已被授予联合访问权限的用户登录您的 Okta 应用程序控制面板。您应该会看到一个带有您标签的新应用程序，例如Amazon 账户联合——Amazon Quick。
3. 选择应用程序图标以启动 “Amazon 账户联合-Amazon Quick”。

现在，您可以使用 Okta 管理身份，也可以通过 Quick 使用联合访问权限。

以下过程是本教程的可选部分。如果您按照其步骤操作，即授权 Amazon Quick 代表您的用户向 IdP 转发授权请求。使用这种方法，用户无需先使用 IdP 页面登录即可登录 Amazon Quick。

（可选）设置 Amazon Quick 以向 Okta 发送身份验证请求

1. 打开 Amazon Quick，然后从个人资料菜单中选择 “管理亚马逊快速”。
2. 从导航窗格中选择单点登录（IAM 联合身份验证）。
3. 在配置 IdP 网址中，输入您的 IdP 提供的用于对用户进行身份验证的 URL，例如.okta。https://dev- *1-----0* com/home/amazon_ *0oabababababaGQei5d5/282* aws/。您可以在 Okta 应用程序页面的常规选项卡的嵌入链接中找到它。
4. 对于 IdP URL，请输入 `RelayState`。
5. 请执行以下操作之一：
   - 要先使用您的身份提供者测试登录，请使用使用您的 IdP 开始测试中提供的自定义 URL。例如，你应该到达 Amazon Quick 的起始页面 https://quicksight.aws.amazon.com/sn/start.
   - 要先测试使用 Amazon Quick 登录，请使用测试端到端体验中提供的自定义 URL。该 `enable-sso` 参数将附加到 URL 中。如果是 `enable-sso=1`，IAM 联合身份验证会尝试进行身份验证。如果是`enable-sso=0`，Amazon Quick 就不会发送身份验证请求，而你则像以前一样登录 Amazon Quick。
6. 对于状态，请选择开启。
7. 选择保存，保存您的设置。

您可以创建指向 Amazon Quick 控制面板的深度链接，以允许用户使用 IAM 联合身份直接连接到特定的控制面板。为此，您需要将中继状态标志和控制面板 URL 附加到 Okta 单点登录 URL，如下所述。

创建指向 Amazon Quick 控制面板的深度链接以进行单点登录

1. 在教程开头处下载的 `metadata.xml` 文件中找到 Okta 应用程序的单点登录（IAM 联合身份验证）URL。您可以在文件底部附近的名为 `md:SingleSignOnService` 的元素中找到 URL。此属性命名为 `Location`，值以 `/sso/saml` 结尾，如以下示例所示。

   ```
   <md:SingleSignOnService Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-
   Redirect" Location="https://dev-0000001.okta.com/app/amazon_aws/
   abcdef2hATwiVft645d5/sso/saml"/>
   ```

2. 获取 IAM 联合 URL 的值，`?RelayState=`然后附加您的 Amazon Quick 控制面板的 URL。`RelayState` 参数会中继用户被重定向到身份验证 URL 时所处的状态（URL）。
3. 在添加了中继状态的新 IAM 联合体中，附加您的 Amazon Quick 控制面板的 URL。结果 URL 应与以下内容类似。

   ```
   https://dev-1-----0.okta.com/app/amazon_aws/abcdef2hATwiVft645d5/
   sso/saml?RelayState=https://us-west-2.quicksight.aws.amazon.com/sn/
   analyses/12a12a2a-121a-212a-121a-abcd12abc1ab
   ```

4. 如果您创建的链接打不开，请检查您使用的是否是来自 `metadata.xml` 的最新 IAM 联合身份验证 URL。另请检查您用于登录的用户名是否未分配到多个 IAM 联合身份验证 Okta 应用程序中。

在 Amazon Quick Enterprise 版中使用

适用于：企业版

目标受众：系统管理员

> **Note**
>
> IAM 联合身份验证不支持将身份提供商群组与 Amazon Quick 同步。

Amazon Quick Enterprise 版同时支持 Microsoft Active Directory 的Amazon目录服务和 Ac

要创建新目录作为 Quick 的身份管理器，请使用 Amazon Directory Service for Microsoft Active Directory，也称为 Amazon Managed Microsoft AD。这是在 Amazon 云中托管的 Active Directory，它提供的大部分功能与 Active Directory 相同。目前，您可以连接到 Amazon Quick 支持的任何 Amazon 地区的活动目录，亚太地区（新加坡）除外。创建目录后，您将它与 Virtual Private Cloud (VPC) 一起使用。有关更多信息，请参阅 VPC。

如果您有要用于 Quick 的现有目录，则可以使用 Active Directory Connector。此服务将目录请求重定向到您的 Active Directory（位于其他目录 Amazon Web Services 区域 或本地），而无需在云中缓存任何信息。

有关使用创建和管理目录的演练，请参阅将Amazon 托管 Microsoft AD 与 Quick 一起使用？ Amazon Managed Microsoft AD在 Amazon 知识中心中。

使用 Amazon Directory Service 启动目录时， Amazon 会创建一个与您的域同名的组织单位 (OU)。Amazon 还会为 OU 创建具有委托管理权限的管理帐户。您可以使用 Active Directory 用户和组，在 OU 中创建账户、组和策略。有关更多信息，请参阅《目录服务Amazon 管理指南》中的 Microsoft AD 托管 AD 的最佳实践。

建立目录后，您可以通过为用户创建群组将其与 Quick 配合使用。Amazon Quick 有六个可以分配的特定用户角色，包括提供高级功能访问权限的专业版：

- 快速管理员-管理员可以更改账户设置，管理账户。管理员还可以购买额外的 Amazon Quick 用户订阅或 SPICE 容量，或者为您 Amazon Web Services 账户取消对 Amazon Quick 的订阅。Admin Pro 用户还拥有其他功能，包括使用自然语言创建内容、构建知识库、配置操作和访问高级自动化工作流程。
- 快速作者 — Amazon Quick 作者可以创建数据源、数据集、分析和控制面板。他们可以与其他 Amazon Quick 用户共享分析和控制面板。此外，Author Pro 用户还可以使用自然语言创建内容、构建知识库、配置操作和访问高级自动化功能。
- 快速阅读器-读者可以查看其他人创建的仪表板并与之交互。Reader Pro 用户可以访问高级功能，包括 AI 聊天代理、协作空间、流程和扩展程序。

您可以通过应用 IAM 策略来添加或细化访问。例如，您可以使用 IAM 策略来允许用户订阅本身。

当您订阅 Amazon Quick Enterprise 版并选择 Active Directory 作为身份提供商时，您可以将广告组与 Amazon Quick 关联起来。您也可以在以后添加或更改您的 AD 组。

主题

- 目录与 Quick 企业版集成

目录与 Quick 企业版集成

适用于：企业版

目标受众：系统管理员

> **Note**
>
> IAM 联合身份验证不支持将身份提供商群组与 Amazon Quick 同步。

Quick Enterprise 支持以下选项：

- Amazon Directory Ser
- Amazon 带有 AD Connector 的目录服务
- On-premises 带有 IAM 联合或 AD Connector 的活动目录
- 使用 Amazon IAM Identity Center 或其他第三方联合身份验证服务的 IAM 联合

如果您想将 IAM 联合与本地 Active Directory 一起使用，则可以将 Amazon 目录服务实现为与本地 Active Directory 具有信任关系的单独活动目录。

如果您希望避免使用信任关系，您可以在 Amazon中部署独立域以进行身份验证。然后，您可以在 Active Directory 中创建用户和组。然后，您可以在 Quick 中将其映射到用户和群组。在此示例中，用户使用其 Active Directory 登录凭证进行身份验证。要让 Quick 的访问权限对您的用户透明，请在此场景中使用 IAM 联合。

在 Amazon Quick 中使用多重身份验证 (MFA)

适用于：企业版和标准版

目标受众：系统管理员

> **Important**
>
> Amazon Quick 建议您将新的快速订阅与 IAM 身份中心集成以进行身份管理。本 IAM 联合身份验证用户指南是作为现有账户配置的参考提供的。有关将您的 Quick 账户与 IAM Identity Center 集成的更多信息，请参阅使用 IAM 身份中心配置您的快速账户。

> **Note**
>
> IAM 联合身份验证不支持将身份提供商群组与 Amazon Quick 同步。

您可以通过多种方式将多因素身份验证 (MFA) 与 Quick 配合使用。您可以将其与 Amazon Identity and Access Management (IAM) 一起使用。你可以将其与 AD Connector 或微软 Active Directory 的Amazon 目录服务（也称为微软 Active Directory 或 Amazon 托管 Amazon 微软 Active Directory）一起使用。而且，如果您使用外部身份提供商 (IdP)，则 Amazon 无需拥有任何有关 MFA 的信息，因为这是 IdP 处理的身份验证的一部分。

有关更多信息，请参阅下列内容：

- 《IAM 用户指南》中的在 Amazon中使用多重身份验证（MFA）
- 在《 Amazon Directory Service 管理指南》中@@ 为 Amazon 托管 Microsoft AD 启用 Multi-Factor 身份验证
- 在《 Amazon Directory Service 管理指南》中@@ 为 AD Connector 启用 Multi-Factor 身份验证

如果您是开发人员，请参阅以下内容：

- 如何使用 MFA 令牌通过知识中心的 CL Amazon I 对我的 Amazon 资源访问进行身份验证Amazon
- 在 IAM 用户指南中@@ 配置 MFA-protected API 访问权限

Amazon Quick 域名许可名单

如果您的最终用户使用 Amazon 根（不推荐）、 Amazon Identity and Access Management（IAM）、企业活动目录或本机快速凭证登录 Amazon Quick，请务必在组织网络中将以下域名列入许可名单。

用户类型	要列入许可名单的一个或多个域
通过 Amazon Quick 和 Active Directory 用户直接登录的用户	`signin.aws` 和 `awsapps.com`
Amazon root 用户	`signin.aws.amazon.com` 和 `amazon.com`
IAM 用户	`signin.aws.amazon.com`

Important

我们强烈建议您不要使用 Amazon root 用户来执行日常任务，即使是管理任务也是如此。相反，请遵循仅使用根用户创建您的第一个 IAM 用户的最佳实践。然后请妥善保存根用户凭证，仅用它们执行少数账户和服务管理任务。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 Amazon 账户根用户。

在 Amazon Quick Sight 中配置 VPC 连接

适用于：企业版

目标受众：系统管理员和 Amazon Quick 管理员

Note

如果你是 Amazon Quick 系统管理员，正在配置与 Amazon Quick Sight 的 VPC 连接，那么本节就是为你准备的。Amazon Quick 知识库目前不支持 VPC 集成。

Quick Enterprise 版已与 Amazon VPC 服务完全集成。基于此服务的 VPC 与您在自己的数据中心中运行的传统网络极为相似。它使您能够保护和隔离资源之间的流量。您可以定义和控制网络元素以满足您的需求，同时仍然可以从云网络和可扩展的 Amazon基础架构中受益。

通过在 Amazon Quick 中创建 VPC 连接，您就是在您的 VPC 中添加弹性网络接口。这些网络接口允许 Amazon Quick 与您的 VPC 内的网络实例交换网络流量。您可以为这些网络流量提供所有标准安全控制，就像您对待您 VPC 中的其他流量一样。路由表、网络访问控制列表 (ACL)、子网和安全组设置都适用于进出 Amazon Quick 的网络流量，就像它们适用于您的 VPC 中其他实例之间的流量一样。

当您向 Amazon Quick 注册 VPC 连接时，您可以安全地连接到仅在您的 VPC 中可用的数据，例如：

- 您可以通过 IP 地址访问的数据
- 公有互联网上不可用的数据
- 专用数据库
- On-premises 数据

  如果您在 VPC 与本地网络之间设置了连接，则此方法有效。例如，您可以设置与 Amazon Direct Connect、虚拟专用网络 (VPN) 或代理的连接。

连接到数据后，您可以使用它来创建数据分析并发布安全的数据控制面板。

为了进一步提高安全性，请考虑使用记录数据访问操作 Amazon CloudTrail，如使用记录 Amazon Quick 信息中所述 CloudTrail。您甚至可以创建仪表板来帮助您分析 CloudTrail 日志。通过将 Amazon Quick 日志与其他 Amazon 服务的日志相结合，您可以更全面地了解数据的使用情况。

您无需成为网络专家即可通过 Amazon Quick 连接和使用 VPC，因为 Amazon Quick 提供了用于添加网络信息的用户界面。但是，收集设置所需信息的人员应该对网络概念和使用 VPC 有一定的了解。该人员还需要对服务拥有只读访问权限。如果需要更改网络，在没有专家帮助的情况下，我们建议不要自行更改网络配置。

要使用命令行界面访问您的 VPC，可以使用 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI)。有关使用的更多信息 Amazon CLI，请参阅《Amazon CLI 用户指南》。

主题

- VPC 术语
- 支持的 VPC 数据来源
- 设置 VPC 以与 Amazon Quick 配合使用
- 查找连接到 VPC 所需的信息

VPC 术语

当您使用 VPC 和 Amazon Quick 时，以下术语可能很有用。

VPC 全称是 Virtual Private Cloud，它像私有网络一样工作，可隔离其中的资源。这些主题中描述的解决方案使用了一项名为 Amazon VPC 的 Amazon 服务。

路由表中包含一系列被称为路由的规则，可用于判断网络流量的导向目的地。您可以在 Amazon VPC 控制台中查看路由表，网址为https://console.aws.amazon.com/vpc/。VPC 的详细信息中显示了 VPC 正在使用的路由表。您还可以查看 Amazon VPC 控制台中列出的路由表。

子网 是一组定义的网络 IP 地址，可用于增强网络通信的安全性和效率。可以将它们看作邮政编码，用于将包裹从一个位置传送到另一个位置。Amazon VPC 控制台中的子网列表显示了子网 ID 及其关联的 VPC ID、路由表和网络 ACL。需要提供位于不同可用区中的至少两个子网来创建 VPC 连接。

网络接口 表示虚拟网卡。由 Amazon Quick 自动创建的网络接口被称为 A mazon Quick 网络接口。VPC 连接中的每个网络接口都是根据其所连接的子网进行配置的。您可以在 Amazon EC2 控制台中查看您的 Amazon Quick 网络接口，网址为https://console.aws.amazon.com/ec2/。网络接口显示其网络接口 ID、子网 ID、VPC ID、安全组及其所在的可用区。可以单击安全组名称，以查看其组 ID 以及入站和出站规则。以下部分中的网络接口一词始终指弹性网络接口。

安全组是一组规则，用于控制对所关联资源的网络访问。只允许访问安全组入站和出站规则中定义的组件以及来自这些组件的访问。如果未定义任何规则，安全组将阻止所有访问。您可以从多个不同的控制台查看安全组，具体取决于某个特定安全组应用于哪个资源。您可以在 VPC 控制台的一个位置查看所有安全组及其设置。对于 Amazon Quick VPC 连接，请创建一个新的安全组。

入站和出站规则 定义如下内容：

- 允许的流量类型，例如 **"All TCP"** 或 **"RDS"**。
- 允许的协议（TCP、UDP 或 ICMP）。
- 入站规则允许的流量源，或出站规则允许的流量目标。当您使用 VPC 和 Amazon Quick 时，您需要指定要使用的安全组 ID。
- 可选的描述。我们建议您在 Amazon Quick VPC 规则的描述中添加该词**Amazon Quick**。

互联网网关 是一个允许 VPC 中的实例与 Internet 进行通信的 VPC 组件。您不需要互联网网关即可使用 Amazon Quick VPC 连接。

使用 VPC 端点，您可以将 VPC 私密地连接到支持的 Amazon 服务，而无需使用公有 IP 地址。您无需设置 VPC 终端节点即可使用 Amazon Quick VPC 连接。

支持的 VPC 数据来源

Amazon Quick VPC 连接仅适用于特定的 Amazon Quick Sight 数据源。使用本部分了解哪些数据来源是兼容的，以及它们必须满足哪些要求。

以下 Amazon Quick Sight 数据源可以通过 VPC 连接连接到 Amazon Quick：

- 亚马逊 OpenSearch 服务
- Amazon Redshift
- Amazon Relational Database Service
- Amazon Aurora
- Databricks
- Exasol
- MariaDB
- Microsoft SQL Server
- MySQL
- Oracle
- PostgreSQL
- Presto
- Snowflake
- Starburst Enterprise
- Teradata
- Trino

要从 Amazon Quick Sight 访问 VPC 数据源，以下陈述必须符合您的配置：

1. VPC 数据来源的域名系统（DNS）名称可以从 VPC 外部解析。
2. 该连接返回您实例的私有 IP 地址。由 Amazon Redshift、Amazon RDS 和 Aurora 托管的数据库将自动满足此要求。
3. 从数据源到 Amazon Quick Sight 有一条明确定义的网络路径。
4. 您通过创建或使用与 Amazon Quick 控制台的 VPC 连接向 Amazon Quick 注册了 VPC。

设置 VPC 以与 Amazon Quick 配合使用

适用于：企业版

目标受众：系统管理员

要设置与 Amazon Quick Enterprise 版配合使用的 VPC，您需要访问亚马逊 VPC 和 Amazon EC2。您还需要访问计划添加到 Quick Amazon 中的每项数据库服务。您可以使用控制台，也可以使用 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI)。有关 CLI 的更多信息，请参阅《Amazon Command Line Interface 用户指南》https://docs.amazonaws.cn/cli/latest/userguide/。要使用 CLI，请转至https://aws.amazon.com/cli/。

在开始在 Amazon Quick 中设置 VPC 连接之前，请务必了解 VPC 部署的组成部分。作为其中的一部分，请熟悉 VPC 的子网和安全组，这些子网和安全组与您要从 Amazon Quick 到达的目的地（数据库）相关。要成功设置 VPC 连接，请确保以下组件协同工作，允许网络流量在 Amazon Quick 和您的数据源之间传输：

- Amazon VPC 服务
- 您的数据来源正在使用的子网
- Amazon Quick 弹性网络接口及其使用的子网
- 路由表
- 这些安全组的入站和出站规则：
  - 您 VPC 的安全组。我们建议您创建一个新的安全组，将 VPC 安全组上的规则与 Amazon Quick 网络接口的安全组中的规则隔离开来）。
  - 连接到 Amazon Quick 网络接口的安全组。
  - 附加到数据库服务器的安全组（针对要使用的每个数据库服务器）。
- （可选）适用于私有 DNS 解析的 Amazon Route 53 Resolver 入站端点。

在以下主题中，您可以找到所涉及的网络组件。您还可以在您的 VPC 的网络配置和 Amazon Quick VPC 连接中找到他们角色的描述。在设置过程中自动创建的 Amazon Quick 网络接口称为 Amazon Quick 网络接口 (QNI)。

如果您的 VPC 已完成配置，请跳至下一节 “查找连接到 VPC 的信息”。

主题

- VPC
- 子网
- 安全组：入站和出站规则
- 规则示例
- 路由表
- Amazon Quick 弹性网络接口
- Amazon Route 53 Resolver 的入站端点

VPC

虚拟私有云 (VPC) 是专用于您的 Amazon 账户的虚拟网络。提供它的 Amazon VPC 服务是您的 Amazon 资源的网络层。使用 Amazon VPC，您可以在 Amazon 云中自己逻辑隔离的区域中定义虚拟网络。VPC 与您可能在自己的数据中心运行的传统网络非常相似，其优势在于使用 Amazon 可扩展的基础架构。适用于 Amazon EC2 虚拟计算环境的 Amazon VPC（称为实例）可用于各种 Amazon 资源。

VPC 提供了可在安全环境中实现灵活性的各种选项，例如：

- 要配置您的 VPC，您可以设置其 IP 地址范围、创建子网并配置路由表、网关、网络接口和安全设置。
- 要使 Amazon 云成为数据中心的扩展，您可以将您的 VPC 连接到您自己的企业数据中心。
- 您可以将 VPC 中自己的实例连接到互联网，或者将您的实例隔离在私有网络上。
- 要保护各个子网中的资源，您可以利用多种安全层，包括安全组和网络访问控制列表 (ACL)。

有关更多信息，请参阅《Amazon VPC 用户指南》。

如果您有默认 VPC，并且在启动实例时未指定子网，则该实例将在您的默认 VPC 中启动。您可以将实例启动到默认 VPC 中，而无需对 Amazon VPC 有任何了解。

如果您还没有 VPC，或者您希望使用新的 VPC，可以按照《Amazon VPC 用户指南》中的 Amazon VPC 入门中的说明创建一个 VPC。本节提供了有关如何设置 VPC 的指导。该指南包括公有子网和私有子网以及企业网络的 Amazon Site-to-Site VPN 访问选项（称为本地访问）。您也可以使用 VPC 对等连接或 Amazon Direct Connect 访问本地数据库实例。

使用 Amazon CLI

您可以使用 `aws ec2 create-vpc` 命令开始在 Amazon EC2 中设置 VPC。要了解有关 Amazon CLI 的 VPC 设置的更多信息，请参阅《Amazon VPC 用户指南》中的 VPC 示例。

使用 Amazon EC2 控制台

要查看您的 VPC 或在 Amazon EC2 中创建新的 VPC，请登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开亚马逊 VPC 控制台，网址为https://console.aws.amazon.com/vpc/。要创建一个新的 VPC，请选择启动 VPC 向导并按照说明进行操作。记下您的新 VPC ID 以备将来参考。要查看 VPC，请在左侧选择您的 VPC。

VPC 指南和 Amazon 支持文章中的亚马逊 VPC 资源

有关更多信息，请参阅使用 VPC 和子网。

有关设置 VPC 的分步说明，请参阅以下主题（选择与您的场景相关的主题）：

- 使用创建 IPv4 VPC 和子网 Amazon CLI
- 共享公有子网和私有子网
- 使用站点到站点 VPN
- Amazon Site-to-Site VPN 网络管理员指南（请选择您的网络设备以获取具体说明）
- 无边界网关协议的通用客户网关设备（建议用作客户网关）

如果希望将数据来源实例迁移到同一 VPC 中，请参阅以下 Amazon Support 文章：

- 如何更改 Amazon RDS 数据库实例的 VPC？
- 如何将我的 EC2 实例移动到另一个子网、可用区或 VPC？
- 如何将我的 Amazon Redshift 集群从一个 VPC 移动到另一个 VPC？

有关疑难解答信息，请参阅如何排除 VPC 路由表的问题？ ，一篇由 Support 创作的 Amazon 带有视频的文章。

子网

子网是您的 VPC 内的 IP 地址范围。要创建 VPC 连接，您需要至少提供两个子网。每个子网都必须属于不同的可用区。您可以将 Amazon 资源（例如 Amazon EC2 实例和 Amazon RDS 数据库实例）附加到子网。您可以根据自己的安全性和运营需求，创建子网以将实例分组在一起。

为了让 Amazon Quick 连接到您的数据库，网络需要将流量路由到您想要从 Amazon Quick 网络接口使用的子网之一访问的数据源。Amazon Quick 决定在后端路由流量要通过哪个子网。如果子网所连

接的可用区域出现故障，Amazon Quick 会将流量重新路由到在 VPC 连接中配置的其他子网之一。如果数据源位于不同的子网上，请确保有从 Amazon Quick 网络接口到数据库实例的路由。默认情况下，VPC 中的每个子网都与一个主路由表相关联，并且可以访问其他子网。有关更多信息，请参阅《Amazon VPC 用户指南》中的 VPC 和子网以及网络 ACL。

如果您使用 Amazon RDS，则数据库实例与子网组相关联，您可以在 Amazon RDS 控制台 (https://console.aws.amazon.com/rds/) 或 VPC 控制台中查看该子网组。要排除与 Amazon RDS 的连接故障，请参阅 Amazon 支持文章如何对使用 VPC 的公有或私有子网的 Amazon RDS 实例的连接进行故障排除？

安全组：入站和出站规则

安全组 充当实例的虚拟防火墙以控制入站和出站流量。对于每个安全组，您可以添加规则以控制到实例的入站数据流，以及另外一套单独规则以控制出站数据流。

对于您的 VPC 连接，可以使用描述 `QuickSight-VPC` 创建一个新的安全组。此安全组必须允许来自要访问的数据目标的安全组的所有入站 TCP 流量。下例在 VPC 中创建新的安全组并返回其 ID。

```
aws ec2 create-security-group \
--group-name quicksight-vpc \
--description "QuickSight-VPC" \
--vpc-id vpc-0daeb67adda59e0cd
```

> **Important**
>
> 网络配置非常复杂，因此我们强烈建议您创建一个新的安全组以用于 Amazon Quick。此外，如果您需要联系 Amazon Support 以获得帮助，这样做也会较为简单。创建新组并不是绝对必要的。但是，以下主题是基于您遵循此建议的假设。

要让 Quick 成功连接到您的 VPC 中的实例，请配置您的安全组规则以允许 Amazon Quick 网络接口和包含您的数据的实例之间的流量。为此，请配置附加到您的数据库实例入站规则的安全组，以便允许以下流量：

- 从 Amazon Quick 连接的端口
- 来自以下选项之一：
  - 与 Amazon Quick 网络接口关联的安全组 ID（推荐）

或者

- Amazon Quick 网络接口的私有 IP 地址

有关更多信息，请参阅《Amazon VPC 用户指南》中的您的 VPC 的安全组和 VPC 和子网。

使用下面列出的主题来了解有关入站和出站规则的更多信息。

主题

- 入站规则
- 出站规则

入站规则

> **Important**
>
> 如果连接是在 2023 年 4 月 27 日之前创建的，则以下部分适用于您的 VPC 连接。

当您创建一个安全组时，它没有入站规则。在您向安全组添加入站规则之前，不允许来自另一台主机的入站流量传输到您的实例。

连接到 Amazon Quick 网络接口的安全组的行为与大多数安全组不同，因为它不是有状态的。其他安全组通常是有状态的。这意味着，在它们建立指向资源的安全组的出站连接后，将自动允许返回流量。相比之下，Amazon Quick 网络接口安全组不会自动允许返回流量。因此，向 Amazon Quick 网络接口安全组添加出口规则不起作用。要使其适用于 Amazon Quick 网络接口安全组，请务必添加一条入站规则，明确授权来自数据库主机的返回流量。

安全组中的入站规则必须允许所有端口上的流量。它之所以需要这样做，是因为任何入站返回数据包的目标端口号都设置为随机分配的端口号。

要限制 Amazon Quick 仅连接到某些实例，您可以指定要允许的实例的安全组 ID（推荐）或私有 IP 地址。无论在哪种情况下，您的安全组入站规则仍需要允许所有端口（0–65535）上的流量。

要允许 Amazon Quick 连接到 VPC 中的任何实例，您可以配置 Amazon Quick 网络接口安全组。在这种情况下，请为其提供一条入站规则，以允许 0.0.0 上的流量。 0/0 在所有端口 (0—65535) 上。Amazon Quick 网络接口使用的安全组应与用于数据库的安全组不同。我们建议您对 VPC 连接使用单独的安全组。

> **Important**
>
> 如果您使用的是长期 Amazon RDS 数据库实例，请检查您的配置，查看是否正在使用数据库安全组。数据库安全组用于不在 VPC 中且位于 EC2-Classic 平台上的数据库实例。
> 如果这是您的配置，并且您没有将数据库实例移至 VPC 以与 Amazon Quick 配合使用，请务必更新数据库安全组的入站规则。更新它们以允许来自你用于 Amazon Quick 的 VPC 安全组的入站流量。有关更多信息，请参阅 Amazon RDS 用户指南中的使用安全组控制访问权限。

出站规则

> **Important**
>
> 如果连接是在 2023 年 4 月 27 日之前创建的，则以下部分适用于您的 VPC 连接。

默认情况下，安全组包含允许所有出站流量的出站规则。我们建议您删除此默认规则，并添加只允许特定出站流量的出站规则。

> **Warning**
>
> 请勿将 Amazon Quick 网络接口上的安全组配置为允许所有端口上的流量的出站规则。有关管理来自 VPC 的网络出口流量的关键注意事项和建议的信息，请参阅《Amazon VPC 用户指南》中的 VPC 安全最佳实践。

连接到 Amazon Quick 网络接口的安全组应具有出站规则，允许流量进入您希望 Amazon Quick 连接的 VPC 中的每个数据库实例。要限制 Amazon Quick 仅连接到某些实例，请指定允许的实例的安全组 ID（推荐）或私有 IP 地址。可以在出站规则中设置此选项，并且为您的实例设置适当的端口号（实例正在侦听的端口）。

VPC 安全组还必须允许流向数据目标安全组的出站流量，特别是数据库正在侦听的一个或多个端口上的流量。

规则示例

接下来，您可以找到 Amazon RDS 和 Amazon Redshift 入站和出站规则的一些示例配置。

VPC 连接规则：Amazon Quick Sight：适用于 MySQL 的亚马逊 RDS

下表显示了将 Amazon Quick Sight 连接到 Amazon RDS for MySQL 的规则设置。

Amazon Quick Sight 网络接口安全组：入站规则

Type	所有 TCP
协议	TCP
端口范围	0 - 65535
来源	*sg-RDS11111111*
说明	Amazon Quick Sight-MySQL

Amazon Quick Sight 网络接口安全组：出站规则

Type	MYSQL/Aurora
协议	TCP
端口范围	3306
来源	sg-RDS11111111
说明	Amazon 快速浏览到 RDS MySQL

RDS MySQL：入站规则

Type	MYSQL/Aurora
协议	TCP
端口范围	3306
来源	sg-ENI3333333

说明	Amazon 快速浏览到 RDS MySQL

VPC 连接规则：亚马逊 Quick Sight 中的亚马逊 Redshift

下表显示了将 Amazon Quick Sight 连接到 Amazon Redshift 的规则设置。

Amazon Quick Sight 网络接口安全组：入站规则

Type	所有 TCP
协议	TCP
端口范围	0 - 65535
来源	sg-RedSh 222222
说明	亚马逊快速瞄准—亚马逊 Redshift

Amazon Quick Sight 网络接口安全组：出站规则

Type	Amazon Redshift
协议	TCP
端口范围	5439
来源	sg-RedSh 222222
说明	亚马逊快速瞄准—亚马逊 Redshift

Amazon Redshift：入站规则

Type	Amazon Redshift
协议	TCP

端口范围	5439
来源	sg-ENI3333333
说明	亚马逊快速瞄准—亚马逊 Redshift

路由表

要使用 VPC 对等互连或 Amazon Direct Connect 访问本地数据库实例，请更新与您在 Amazon Quick 中使用的 VPC 关联的路由表。有关路由表的更多信息，请参阅《Amazon VPC 用户指南》中的路由表。

要了解有关 VPC 对等连接的更多信息以及查看示例场景和配置，请参阅《Amazon VPC 对等》中的什么是 VPC 对等？。有关配置示例，请参阅 Amazon VPC 用户指南中的示例：使用 Amazon PrivateLink 和 VPC 对等的服务。

使用 Amazon CLI

以下示例会创建一个路由表。

```
aws ec2 create-route-table --vpc-id vpc-0daeb67adda59e0cd
```

您可以使用 `create-route` 命令创建路由。有关更多信息和示例，请参阅《Amazon CLI 命令参考》中的 create-route。

要使以下示例起作用，请确保您在 VPC 中有一个与路由表关联的子网。第一个示例描述了含有指定 VPC ID 的路由表。第二个示例描述了含有指定路由表 ID 的路由表。

```
aws ec2 describe-route-tables \
--filters "Name=vpc-id,Values=vpc-0daeb67adda59e0cd"

aws ec2 describe-route-tables \
--route-table-ids rtb-45ac473a
```

以下示例描述了某个特定 VPC 与您本地网关路由表之间的指定关联。

```
aws ec2 describe-local-gateway-route-table-vpc-associations
--filters "Name=vpc-id,Values=vpc-0daeb67adda59e0cd"
```

Amazon Quick 弹性网络接口

Amazon Quick 弹性网络接口是 VPC 中的一个逻辑联网组件，代表虚拟网卡。Quick 至少创建两个这样的网络接口，用于基于与之相连的子网的 VPC 连接。然后，您将 VPC 连接添加到您创建的每个 Amazon Quick Sight 数据源。Quick 网络接口本身并不能让 Quick 直接访问您的数据库。VPC 连接仅适用于配置为使用它的 Amazon Quick Sight 数据源。

当您使用 Amazon Quick Sight 数据源查询 VPC 内的数据库或其他实例时，来自 Amazon Quick 的所有网络流量都来自此 Amazon Quick 网络接口。由于 Amazon Quick 网络接口存在于您的 VPC 内，因此来自该接口的流量可以使用其私有 IP 地址到达您的 VPC 内的目的地。每个 Amazon Quick 网络接口都有自己的私有 IP 地址，该地址来自您配置的子网。与公有 IP 范围不同，每个 Amazon 账户的私有 IP 地址唯一。

Amazon Route 53 Resolver 的入站端点

Amazon Route 53 Resolver 为您的 VPC 提供 DNS 查询功能。Route 53 Resolver 解析所有本地 DNS 查询，并在公共 DNS 服务器上以递归方式查找所有非本地的 DNS 查询。

Amazon Quick 无法直接使用 Route 53 解析器来查询私有 DNS 服务器。但是，您可以设置 Route 53 Resolver 入站端点来间接进行这些查询。有关入站端点的更多信息，请参阅《Route 53 Resolver 开发人员指南》中的将入站 DNS 查询转发到您的 VPC。要在 Amazon Quick 中使用入站终端节点，请在创建 VPC 连接时提供 DNS 解析器终端节点的终端节点的 IP 地址。

查找连接到 VPC 所需的信息

适用于：企业版

目标受众：系统管理员

要收集信息，以便在 Amazon Quick Enterprise 版中创建 VPC 连接时做好准备，请执行以下列出的步骤。

Steps

- 确定要使用的数据来源
- 确定 Amazon Web Services 区域 要使用的
- 确定要使用的 VPC ID
- 确定要使用的子网 ID
- 确定要使用的安全组

确定要使用的数据来源

首先使用 Quick 确定要连接的所有数据源。对于其中的每一个，请记下数据库的私有 IP、安全组和子网。Amazon Quick 使用私有 IP 连接到您的数据。但是，您无需为 VPC 连接输入此信息或是安全组或子网信息。此信息可帮助您确定 Amazon Quick VPC 连接所需的其他组件。

> **Note**
>
> 要使与您数据来源的连接正常运行，请确保拥有从您的数据来源到 VPC ID 的可追踪路由。有关更多详细信息，请参阅确定要使用的数据源。

确定 Amazon Web Services 区域 要使用的

要使连接正常工作，数据、子网和安全组必须位于相同的 VPC 中。还要确保在 VPC 中使用 Quick Amazon Web Services 区域 的方法相同。

您不能将 Amazon Quick 合 Amazon Web Services 区域 而为一，而期望连接到另一个 VPC Amazon Web Services 区域。

如果您的团队已经在使用 Amazon Quick，则可以在 Amazon Quick 主屏幕的右上角看到当前 Amazon Web Services 区域 显示的内容。您可以通过更改 Amazon Quick 主屏幕右上角的区域来更改 Amazon Web Services 区域 您在 Amazon Quick 中使用的区域。所有计划在 VPC 中使用数据的人都必须在 Amazon Quick Amazon Web Services 区域 中使用相同的数据。

> **Note**
>
> Amazon Quick 控制台中显示的内容不必与您的 Amazon CLI 配置相匹配。 Amazon Web Services 区域 注意不要将您当前的 Amazon Quick 控制台设置与您运行的任何 Amazon CLI 命令中适用的设置或其他主机中的设置混为一谈。 Amazon Web Services 区域 在任何主机中更改当前状态都不会更改除该页面之外的任何地方。

例如，假设您在一个浏览器窗口中打开了三个选项卡。您可以将 Amazon Quick 控制台合并在一个区域打开 Amazon Web Services 区域，在第二个区域打开 Amazon VPC 控制台，在第三个区域打开 Amazon RDS 控制台，在第四个区域 Amazon CLI 运行。

确定要使用的 VPC ID

VPC ID 是在创建 VPC 时分配的。

使用 Amazon CLI

以下 `describe-vpcs` 示例检索您的所有 VPC 的详细信息。

```
aws ec2 describe-vpcs
```

以下 `describe-vpcs` 示例检索指定 VPC 的详细信息。

```
aws ec2 describe-vpcs \
--vpc-ids vpc-06e4ab6c6cEXAMPLE
```

使用 Amazon VPC 控制台

在 VPC 控制台 (https://console.aws.amazon.com/vpc/) 中，选择左边的 VPC。选择你 VPC-ID 要使用的。正确的版本中包含可用区， Amazon Web Services 区域 并且还符合查找连接到 VPC 的信息中所述的要求。此外，请记下主路由表的 ID，因为您需要使用此项标识相关子网。

> **Tip**
>
> 在 Amazon VPC 控制台中，您可以按 VPC 进行筛选。此选项位于控制台的左上角。如果您按 VPC ID 进行筛选，则其他所有菜单仅显示所选 VPC 中的网络元素。

确定要使用的子网 ID

要查找 VPC 所使用子网的子网 ID，请打开 VPC 控制台。找到正在使用的 VPC，以及至少两个位于不同可用区的子网。Amazon Quick 为你选择的子网创建了 Amazon Quick 弹性网络接口（Amazon Quick 网络接口）。Amazon Quick 网络接口是在您保存 VPC 连接设置后创建的，如下一节所述。

您的数据库实例可能位于各个不同的子网中。但是，请确保您可以追踪从此子网到要访问的任何数据目标的路由。

使用 Amazon CLI

下面的示例介绍了所有现有子网。

```
aws ec2 describe-subnets
```

以下 `describe-subnets` 示例使用筛选条件检索指定 VPC 的子网的详细信息。

```
aws ec2 describe-subnets \
--filters "Name=vpc-id,Values=vpc-06e4ab6c6cEXAMPLE"
```

使用 Amazon VPC 控制台

在 VPC 控制台 (https://console.aws.amazon.com/vpc/) 中，选择左侧的子网，然后找到正确的子网 ID。如果您的数据库子网有通往您此时所选子网的路由，则任何子网都是正确的。在大多数情况下，如果您没有自行配置 VPC 网络，则会连接所有子网。

确定要使用的安全组

安全组包含控制数据来源实例上入站和出站网络流量的规则。您正在使用的安全组应具有描述 `"QuickSight-VPC"`，以便于识别。

找到正确的安全组后，复制它的组 ID 值。

使用 Amazon CLI

以下示例显示了特定中的安全组 Amazon Web Services 区域。它仅显示组的 ID、名称和描述。它会筛选结果，仅显示描述为 `"QuickSight-VPC"` 的特定 VPC ID 的组。

```
aws ec2 describe-security-groups \
--region us-west-2 \
--query 'SecurityGroups[*].[GroupId, GroupName, Description]' \
--filters "Name=vpc-id,Values=vpc-06e4ab6c6cEXAMPLE"
 "Name=description,Values=QuickSight-VPC"
```

以下示例显示有关 ID 为 `sg-903004f8` 的安全组的信息。请注意，您不能 EC2-VPC按名称引用安全组。

```
aws ec2 describe-security-groups
 --group-ids sg-903004f8
 --region us-west-2
```

以下示例查询结果，以便描述特定 Amazon Web Services 区域 (us-west-2) 中特定 ID (sg-903004f8) 安全组的 VPC 入站和出站规则。

```
aws ec2 describe-security-groups \
--region us-west-2 \
--group-ids sg-903004f8 \
--query 'SecurityGroups[*].[GroupId, GroupName, Description,
 IpPermissions,IpPermissionsEgress]'
```

以下示例使用筛选条件来描述具有特定规则的 VPC 安全组，这条规则允许 SQL Server 流量（端口 1433）。该示例中还有一条规则，允许来自所有地址 (0.0.0.0/0) 的流量。将对输出进行筛选，以便只显示安全组的组 ID、名称和说明。安全组必须匹配所有筛选条件才能在结果中返回。但是，一条规则不必匹配所有筛选条件。（EC2-VPC 仅限）

```
aws ec2 describe-security-groups \
--filters Name=ip-permission.from-port,Values=1433 \
Name=ip-permission.to-port,Values=1433 \
Name=ip-permission.cidr,Values='0.0.0.0/0' \
--query 'SecurityGroups[*].[GroupId, GroupName, Description]'
```

使用 Amazon VPC 控制台

在 VPC 控制台 (https://console.aws.amazon.com/vpc/) 中，选择左边的安全组，然后找到正确的组 ID。正确的组上会包含您的 VPC ID。它还应该有一个标签或描述，其中包含 "QuickSight" 一词。

配置 Amazon Quick Sight 对 Amazon 数据源的访问权限

使用此部分可帮助您配置对其他 Amazon 服务中资源的访问权限。

我们建议您使用 SSL 来保护 Amazon Quick Sight 与您的数据源的连接。要使用 SSL，您必须拥有由公认的证书颁发机构（CA）签名的证书。Amazon Quick 不接受自签名证书或由非公共 CA 颁发的证书。有关更多信息，请参阅 Amazon Quick SSL 和 CA 证书。

主题

- 所需的权限
- 网络和数据库配置要求

- 允许自动发现资源 Amazon
- 授权从 Amazon Quick Sight 连接到 Amazon 数据存储
- 在 Amazon Quick 中浏览你的 Amazon 数据
- Amazon 服务操作连接器

所需的权限

当您连接到需要用户名的 Amazon Quick Sight 数据源时，该用户名必须具有某些系统表的SELECT权限。这些权限允许 Amazon Quick Sight 执行诸如发现表架构和估算表格大小之类的事情。

下表列出了账户必须对其有 SELECT 权限的表，具体取决于您所连接的数据库类型。这些要求适用于您连接到的所有数据库实例，而与其环境无关。换句话说，无论您的数据库实例是位于本地、Amazon RDS 中、Amazon EC2 中，还是其他地方，它们都适用。

实例类型	表
Amazon Aurora	INFORMATION_SCHEMA.STATISTICS INFORMATION_SCHEMA.TABLES
Amazon Redshift	pg_stats pg_class pg_namespace
MariaDB	INFORMATION_SCHEMA.STATISTICS INFORMATION_SCHEMA.TABLES
Microsoft SQL Server	DBCC SHOW_STATISTICS sp_statistics
MySQL	INFORMATION_SCHEMA.STATISTICS 信息_ SCHEMA.TABLES
Oracle	DBA_TAB_COLS

实例类型	表
	ALL_TABLES dba_segments all_segments user_segments

PostgreSQL	`pg_stats`
	
	`pg_class`
	
	`pg_namespace`

ServiceNow	`sys_dictionary (column metadata)`
	
	`sys_db_object (table metadata)`
	
	`sys_glide_object (field type metadata)`

> **Note**
>
> 如果您使用的是 MySQL 或 PostgreSQL，请确认您在从允许的主机或 IP 地址进行连接。有关更多详细信息，请参阅自管理实例的数据库配置要求。

网络和数据库配置要求

要充当数据源，需要对数据库进行配置，以便 Amazon Quick 可以访问它们。下面几部分内容可确保您的数据库配置正确。

> **Important**
>
> 由于 Amazon EC2 上的数据库实例由您管理 Amazon，而不是由您管理，因此它必须满足网络配置要求以及自管理实例的数据库配置要求。

主题

- 网络配置要求
- 自主管理实例的数据库配置要求

网络配置要求

目标受众：系统管理员

要使用 Amazon Quick 上的数据库服务器，必须能够通过互联网访问您的服务器。它还必须允许来自 Amazon Quick 服务器的入站流量。

如果数据库已开启 Amazon 且与您的 Amazon Quick 账户 Amazon Web Services 区域 相同，则可以自动发现该实例，以便更轻松地连接到该实例。为此，您必须向 Amazon Quick 授予访问权限。有关更多信息，请参阅访问数据源。

主题

- 默认 VPC 中 Amazon 实例的网络配置
- 非默认 VP Amazon C 中实例的网络配置
- 私有 VPC 中 Amazon 实例的网络配置
- 不在 VPC 中的 Amazon 实例的网络配置
- 除之外的数据库实例的网络配置 Amazon

默认 VPC 中 Amazon 实例的网络配置

在某些情况下，您的数据库可能位于您在默认 VPC 中创建的 Amazon 集群或实例上。因此可以公开访问（也就是说，您没有选择将它设为私有）。在这种情况下，您的数据库已正确配置为可从 Internet 访问。但是，您仍然需要允许从 Amazon Quick 服务器访问您的 Amazon 集群或实例。有关如何执行此操作的详细信息，请选择下面的相应主题：

- 授权从 Amazon Quick 到 Amazon RDS 数据库实例的连接
- 授权从 Amazon Quick 到 Amazon Redshift 集群的连接
- 授权从 Amazon Quick 到 Amazon EC2 实例的连接

非默认 VP Amazon C 中实例的网络配置

如果您在非默认 VPC 中配置 Amazon 实例，请确保该实例可公开访问并且 VPC 具有以下特性：

- Internet 网关。
- 公有子网。
- 路由表中互联网网关和 Amazon 实例之间的路由。
- 您的 VPC 中的网络访问控制列表 (ACL)，允许集群或实例与 Amazon Quick 服务器之间的流量。这些 ACL 必须执行以下操作：
  - 允许来自相应的 Amazon Quick IP 地址范围和所有端口的入站流量到数据库正在监听的 IP 地址和端口。
  - 允许从数据库的 IP 地址和端口到相应的 Amazon Quick IP 地址范围和所有端口的出站流量。

  有关 Amazon Quick IP 地址范围的更多信息，请参阅下面的 Amazon Quick 的 IP 地址范围。

  有关配置 VPC ACL 的更多信息，请参阅网络 ACL。
- 允许集群或实例与 Amazon Quick 服务器之间的流量的安全组规则。有关如何创建相应安全组规则的更多详细信息，请参阅授权 Amazon 数据源的连接。

有关在 Amazon VPC 服务中配置 VPC 的更多信息，请参阅 VPC 中的联网。

私有 VPC 中 Amazon 实例的网络配置

如果您的数据库位于您在私有 VPC 中创建的 Amazon 集群或实例上，则可以将其与 Amazon Quick 配合使用。有关更多信息，请参阅使用 Amazon Quick 连接到亚马逊 VPC。

有关 Amazon VPC 的更多信息，请参阅 Amazon VPC 和 Amazon VPC 文档。

不在 VPC 中的 Amazon 实例的网络配置

如果您正在配置不在 VPC 中的 Amazon 实例，请确保该实例可公开访问。此外，请确保有安全组规则允许集群或实例与 Amazon Quick 服务器之间的流量。有关如何执行此操作的详细信息，请选择下面的相应主题：

- 授权从 Amazon Quick 到 Amazon RDS 数据库实例的连接
- 授权从 Amazon Quick 到 Amazon Redshift 集群的连接
- 授权从 Amazon Quick 到 Amazon EC2 实例的连接

除之外的数据库实例的网络配置 Amazon

要使用 SSL 保护您的数据库连接安全（推荐），请确保您拥有由获得认可的证书颁发机构（CA）签发的证书。Amazon Quick 不接受自签名证书或由非公共 CA 颁发的证书。有关更多信息，请参阅 Amazon Quick SSL 和 CA 证书。

如果您的数据库位于其他服务器上 Amazon，则必须更改该服务器的防火墙配置以接受来自相应 Amazon Quick IP 地址范围的流量。有关 Amazon Quick IP 地址范围的更多信息，请参阅 Amazon Quick 的 IP 地址范围。有关启用 Internet 连接所需执行的任何其他步骤，请参阅您的操作系统文档。

Amazon 快速 SSL 和 CA 证书

我们建议您使用由 Certifice M anager (ACM) 颁发的公共Amazon 证书。Amazon Quick 支持与 Mozilla 相同的证书颁发机构 (CA)，因此，如果您不使用 ACM，请使用 M ozilla 包含的 CA 证书列表中由 CA 颁发的证书。

Amazon Quick 的 IP 地址范围

有关支持区域中 Amazon Quick 的 IP 地址范围的更多信息，请参阅Amazon 区域、网站、IP 地址范围和终端节点。

自主管理实例的数据库配置要求

> 目标受众：系统管理员和 Amazon Quick 管理员

为了使 Amazon Quick 能够访问数据库，它必须满足以下标准：

- 它必须可从 Internet 访问。要启用 Internet 连接，请参阅您的数据库管理系统文档。
- 它必须配置为接受连接，并使用您在创建数据集时提供的用户凭证对访问进行身份验证。
- 如果您连接到的是 MySQL 或 PostgreSQL，则数据库引擎必须可从您的主机或 IP 范围访问。在 MySQL 或 PostgreSQL 连接设置中指定此可选安全限制。如果存在此限制，任何来自非指定主机或 IP 地址的连接尝试都会被拒绝，即使您有正确的用户名和密码也是如此。
- 在 MySQL 中，仅当用户和主机在用户表中验证后服务器才会接受连接。有关更多信息，请参阅 MySQL 文档中的访问控制阶段 1：连接验证。
- 在 PostgreSQL 中，您可以使用数据库集群数据目录中的 `pg_hba.conf` 文件来控制客户端身份验证。但是，此文件在您的系统中可能有不同的名称和位置。有关更多信息，请参阅 PostgreSQL 文档中的客户端身份验证。

允许自动发现资源 Amazon

适用于：企业版和标准版

目标受众：系统管理员

您从 Amazon Quick 访问的每项 Amazon 服务都需要允许来自 Quick 的流量。Quick 管理员无需单独打开每个服务控制台来添加权限，而可以在管理屏幕中执行此操作。在开始之前，确保满足以下要求。

如果您选择为 Quick 账户启用 Amazon 资源自动发现功能，Quick 将在您的账户中创建一个 Amazon Identity and Access Management (IAM) 角色。 Amazon Web Services 账户此 IAM 角色向您的账户授予识别和检索数据源 Amazon 数据的权限。

由于 Amazon 限制了您可以创建的 IAM 角色的数量，因此请确保您至少有一个免费角色。如果你想让 Amazon Quick 自动发现你的 Amazon 资源，你需要这个角色才能让 Amazon Quick 使用。

您可以让 Amazon Quick 自动发现与您的关联的 Amazon RDS 数据库实例或 Amazon Redshift 集群。Amazon Web Services 账户这些资源必须与您的 Amazon Quick 账户位于同一 Amazon Web Services 区域 位置。

如果您选择启用自动发现，请选择以下选项之一以使 Amazon 资源可供访问：

- 对于您在默认 VPC 中创建但未设为私有的 Amazon RDS 数据库实例，或者不在 VPC 中的EC2-Classic 实例（实例），请参阅授权从 Amazon Quick 到 Amazon RDS 实例的连接。在本主题中，您可以找到有关创建安全组以允许来自 Amazon Quick 服务器的连接的信息。
- 对于您在默认 VPC 中创建但未选择私有化的 Amazon Redshift 集群，或者不在 VPC 中的集群（即 EC2-Classic 实例），请参阅授权从 Amazon Quick 到 Amazon Redshift 集群的连接。在本主题中，您可以找到有关创建安全组以允许来自 Amazon Quick 服务器的连接的信息。
- 有关位于非默认 VPC 中的 Amazon RDS 数据库实例或 Amazon Redshift 集群，请参阅授权从 Amazon Quick 到 Amazon RDS 实例的连接或授权从 Amazon Quick 到 Amazon Redshift 集群的连接。在这些主题中，您可以找到有关首先创建安全组以允许来自 Amazon Quick 服务器的连接的信息。此外，您还可以找到有关如何验证 VPC 是否满足非默认 VPC 中 Amazon 实例的网络配置中描述的要求的信息。
- 如果您不使用私有 VPC，请将 Amazon RDS 实例设置为允许从 Amazon Quick 区域的公有 IP 地址进行连接。

启用自动发现是在 Amazon Quick 中提供这些数据的最简单方法。您仍然可以手动创建数据连接，无论是否启用自动发现。

授权从 Amazon Quick Sight 连接到 Amazon 数据存储

适用于：企业版和标准版

目标受众：系统管理员

要让 Amazon Quick Sight 访问您的 Amazon 资源，您必须为这些资源创建安全组，以授权来自 Amazon Quick Sight 服务器使用的 IP 地址范围的连接。您必须拥有允许您访问这些 Amazon 资源的 Amazon 凭证才能修改其安全组。

使用以下各节中的步骤启用 Amazon Quick Sight 连接。

主题

- 授权从 Amazon Quick Sight 到 Amazon RDS 数据库实例的连接
- 授权从 Amazon Quick Sight 到亚马逊 Redshift 集群的连接
- 授权从 Amazon Quick 到 Amazon EC2 实例的连接
- 通过以下方式授权连接Amazon Lake Formation
- 授权连接到 Amazon 服务 OpenSearch
- 授权连接到 Amazon Athena
- 数据访问集成

授权从 Amazon Quick Sight 到 Amazon RDS 数据库实例的连接

适用于：企业版和标准版

目标受众：系统管理员

要让 Amazon Quick Sight 连接到 Amazon RDS 数据库实例，您必须为该数据库实例创建一个新的安全组。该安全组包含一条入站规则，该规则授权从相应的 IP 地址范围内访问该 Amazon Web Services

区域安全组中的 Quick 服务器。要了解有关授权快速连接的更多信息，请参阅手动启用对 VPC 中的 Amazon RDS 实例的访问权限或手动启用对不在 VPC 中的 Amazon RDS 实例的访问权限。

要了解有关手动授权 Amazon Quick Sight 连接的更多信息，请参阅手动启用对 VPC 中的 Amazon RDS 实例的访问权限或手动启用对不在 Amazon VPC 中的 Amazon RDS 实例的访问权限。

要为 Amazon RDS 数据库实例创建和分配安全组，您必须具有允许访问该数据库实例的 Amazon 凭证。

启用从 Amazon Quick 服务器到您的实例的连接只是基于 Amazon 数据库数据源创建数据集的几个先决条件之一。有关所需内容的更多信息，请参阅从数据库创建数据集。

主题

- 手动启用 Amazon Quick Sight 对 VPC 中的 Amazon RDS 实例的访问权限
- 手动允许从 Amazon Quick Sight 访问不在 VPC 中的 Amazon RDS 实例

手动启用 Amazon Quick Sight 对 VPC 中的 Amazon RDS 实例的访问权限

使用以下步骤启用 Amazon Quick Sight 对 VPC 中的 Amazon RDS 数据库实例的访问权限。如果您的 Amazon RDS 数据库实例位于私有子网（与 Amazon Quick 有关）或已连接互联网网关的子网中，请参阅使用 Amazon Quick 连接到 VPC。

启用 Amazon Quick Sight 访问 VPC 中的 Amazon RDS 数据库实例

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon RDS 控制台，网址为 https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 选择 Databases (数据库)，找到数据库实例并查看其详细信息。为此，请直接单击其名称（DB identifier (数据库标识符) 列中的超链接）。
3. 找到 Port (端口) 并记下 Port (端口) 值。这可以是一个数字或一个范围。
4. 找到 VPC 并记下 VPC 值。
5. 选择该 VPC 值以打开 VPC 控制台。在 Amazon VPC 管理控制台的导航窗格中，选择安全组。
6. 选择创建安全组。
7. 在 Create Security Group 页面上，输入安全组信息，如下所示：
   - 对于名称标签和组名称，输入 **Amazon-QuickSight-access**。
   - 对于描述，输入 **Amazon-QuickSight-access**。

- 对于 VPC，选择实例的 VPC。这是具有您之前记下的 VPC ID 的 VPC。

8. 选择创建。在确认页面上，记下 Security Group ID (安全组 ID)。选择 Close (关闭) 以退出此屏幕。
9. 从列表中选择新的安全组，然后从下面的选项卡列表中选择 Inbound Rules (入站规则)。
10. 选择 Edit rules (编辑规则) 来创建新的规则。
11. 在 Edit inbound rules (编辑入站规则) 页面上，选择 Add rule (添加规则) 以创建新的规则。

    使用以下值：

    - 对于 Type（类型），选择 Custom TCP Rule（自定义 TCP 规则）。
    - 对于协议，选择 TCP。
    - 对于端口范围，输入 Amazon RDS 集群的端口号或范围。此端口号（或范围）是您之前记下的端口号（或范围）。
    - 对于 Source (源)，从列表中选择 Custom (自定义)。在“自定义”一词旁边，输入您计划在 Amazon Web Services 区域 哪里使用 Amazon Quick 的 CIDR 地址块。

      例如，对于欧洲地区（爱尔兰），您可以输入欧洲地区（爱尔兰）的 CIDR 地址块：`52.210.255.224/27`。有关支持的 Amazon Quick 的 IP 地址范围的更多信息 Amazon Web Services 区域，请参阅Amazon 区域、网站、IP 地址范围和终端节点。

      > **Note**
      >
      > 如果您已多次激活 Amazon Quick Amazon Web Services 区域，则可以为每个 Amazon Quick 终端节点 CIDR 创建入站规则。这样做可以让 Amazon Quick 从入站规则中定义的任何 Amazon 区域访问 Amazon RDS 数据库实例。
      > 任何同时使用 Amazon Quick 的用户都 Amazon Web Services 区域 被视为单个用户。换句话说，即使你在每个地方都使用Amazon Quick Amazon Web Services 区域，你的亚马逊快捷订阅（有时称为“账户”）和你的用户都是全球性的。

12. 在描述中，输入有用的描述，例如“*Europe (Ireland) QuickSight*”。
13. 选择 Save rules (保存规则) 以保存您的新入站规则。然后选择关闭。
14. 返回数据库实例的详细视图。返回 Amazon RDS 控制台（https://console.amazonaws.cn/rds/）并选择数据库。
15. 选择相关 RDS 实例的数据库标识符。选择 Modify(修改)。无论您是从数据库屏幕还是数据库实例屏幕选择“Modify (修改)”，都会显示相同的屏幕：Modify DB Instance (修改数据库实例)。
16. 找到 Network & Security (网络与安全性) 部分（从顶部开始的第三部分）。

已为 Security Group (安全组) 选择当前已分配的安全组。除非您确定，否则不要删除任何现有安全组。

相反，请选择您的新安全组以将其添加到其他选定组。如果您使用之前建议的名称，则该组的命名可能与之类似Amazon-QuickSight-access。

17. 滚动到屏幕底部。选择 Continue (继续)，然后选择 Modify DB Instance (修改数据库实例)。
18. 选择 Apply during the next scheduled maintenance (在下一个计划的维护期间应用) (此屏幕显示何时执行此操作) 。

    请不要选择 Apply immediately (立即应用)。执行此操作还会应用待处理修改队列中的任何其他更改。其中一些更改可能要求停机。如果在维护时段之外使服务器停机，则可能会给此数据库实例的用户带来一个问题。在应用即时更改之前，请咨询您的系统管理员。
19. 选择 Modify DB Instance (修改数据库实例) 以确认更改。然后，等待下一个维护时段经过。

手动允许从 Amazon Quick Sight 访问不在 VPC 中的 Amazon RDS 实例

可以使用以下过程访问不在 VPC 中的 Amazon RDS 数据库实例。您可以使用 RDS 控制台上的 “修改”、`ModifyDBInstance` Amazon RDS API 或`modify-db-instance` Amazon CLI 命令将安全组与数据库实例关联。

> **Note**
>
> 包含此部分以实现向后兼容性。

使用控制台访问不在 VPC 中的 Amazon RDS 数据库实例

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon RDS 控制台，网址为https://console.aws.amazon.com/rds/。
2. 依次选择 Databases (数据库)、数据库实例和 Modify (修改)。
3. 在导航窗格中，选择 Security Groups。
4. 选择 Create DB Security Group。
5. 对于名称和描述值，输入 **`Amazon-QuickSight-access`**，然后选择创建。
6. 默认情况下会选择新的安全组。

   选择该安全组旁边的详细信息图标，如下所示。

7. 在 “连接类型” 中，选择CIDR/IP。
8. 对于CIDR/IP 授权，请输入相应的 CIDR 地址块。有关支持的 Amazon Quick 的 IP 地址范围的更多信息 Amazon Web Services 区域，请参阅Amazon 区域、网站、IP 地址范围和终端节点。
9. 选择授权。
10. 返回到 Amazon RDS 管理控制台的实例页面，选择要启用访问权限的实例，选择实例操作，然后选择修改。
11. 在 Network & Security 部分，已为 Security Group 选择当前已分配的一个或多个安全组。按 CTRL 键并选择Amazon-QuickSight-access其他选定群组。
12. 选择 Continue，然后选择 Modify DB Instance。

授权从 Amazon Quick Sight 到亚马逊 Redshift 集群的连接

适用于：企业版和标准版

目标受众：系统管理员

您可以使用三种身份验证方法提供对 Amazon Redshift 数据的访问权限：可信身份传播、运行方式 IAM 角色或 Amazon Redshift 数据库凭证。

利用可信身份传播，用户的身份可以通过由 IAM Identity Center 管理的单点登录传递到 Amazon Redshift。在 Amazon Quick Sight 中访问控制面板的用户会将其身份传播到亚马逊 Redshift。在 Amazon Redshift 中，在数据以 Amazon Quick 资产形式呈现给用户之前，会对数据应用精细的数据权限。Amazon Quick 作者无需输入密码或 IAM 角色即可连接到 Amazon Redshift 数据源。如果使用 Amazon Redshift Spectrum，则所有权限管理都集中在 Amazon Redshift 中。当 Amazon Quick 和 Amazon Redshift 使用相同的 IAM 身份中心组织实例时，支持可信身份传播。以下功能当前不支持可信身份传播。

- SPICE 数据集
- 数据来源上的自定义 SQL
- 警报
- 电子邮件报告
- Amazon Quick Q
- CSV、Excel 和 PDF 导出

- 异常检测

要让 Amazon Quick 连接到 Amazon Redshift 实例，您必须为该实例创建一个新的安全组。该安全组包含一条入站规则，该规则授权从相应的 IP 地址范围内访问该安全组中的 Amazon Quick 服务器。Amazon Web Services 区域要了解有关授权 Amazon Quick 连接的更多信息，请参阅在 VPC 中手动启用对 Amazon Redshift 集群的访问权限。

启用从 Amazon Quick 服务器到您的集群的连接只是基于 Amazon 数据库数据源创建数据集的几个先决条件之一。有关所需内容的更多信息，请参阅从数据库创建数据集。

主题

- 使用 Amazon Redshift 启用可信身份传播
- 手动启用 VPC 中的 Amazon Redshift 集群的访问权限
- 启用对 Amazon Redshift Spectrum 的访问

使用 Amazon Redshift 启用可信身份传播

当最终用户访问利用支持可信身份传播的数据源的 Amazon Quick 资产时，可信身份传播会在 Amazon Redshift 中对其进行身份验证。当作者创建具有可信身份传播的数据源时，Amazon Quick Sight 中数据源使用者的身份会被传播并登录 CloudTrail。这允许数据库管理员在 Amazon Redshift 中集中管理数据安全，并自动将所有数据安全规则应用于 Amazon Quick 中的数据使用者。对于其他身份验证方法，创建数据来源的作者的数据权限将应用于所有数据来源消费者。数据源作者可以选择对他们在 Amazon Quick Sight 中创建的数据源应用额外的行和列级安全保护。

仅 Direct Query 数据集支持可信身份传播数据来源。SPICE 数据集目前不支持可信身份传播。

主题

- 先决条件
- 在 Amazon 快速浏览中启用可信身份传播
- 使用可信身份传播连接到 Amazon Redshift

先决条件

在开始之前，请确保您已准备好所有必需的先决条件。

- 只有与 IAM 身份中心集成的 Amazon Quick 账户才支持可信身份传播。有关更多信息，请参阅使用 IAM 身份中心配置您的 Amazon Quick 账户。

- 与 IAM Identity Center 集成的 Amazon Redshift 应用程序。您使用的 Amazon Redshift 集群必须与您要使用的 Amazon Quick 账户位于同一个组织中 Amazon Organizations 。集群还必须使用您的 Amazon Quick 账户配置的 IAM 身份中心中相同的组织实例。有关配置 Amazon Redshift 集群的更多信息，请参阅集成 IAM Identity Center。

在 Amazon 快速浏览中启用可信身份传播

要将 Amazon Quick Sight 配置为通过可信身份传播连接到亚马逊 Redshift 数据源，请将 Amazon Redshift OAuth 范围配置到你的 Amazon Quick 账户。

要添加允许 Amazon Quick 授权向 Amazon Redshift 传播身份的范围，请指定 Amazon Quick 账户的 Amazon Web Services 账户 ID 以及您想要授权身份传播的服务（在本例中为该服务）。'REDSHIFT'

指定您正在授权 Amazon Quick 向其传播用户身份的 Amazon Redshift 集群的 IAM 身份中心应用程序 ARN。此信息可在 Amazon Redshift 控制台中找到。如果您没有为 Amazon Redshift 范围指定授权目标，Amazon Quick 会授权来自任何共享相同 IAM 身份中心实例的 Amazon Redshift 集群的用户。以下示例将 Amazon Quick 配置为通过可信身份传播连接到 Amazon Redshift 数据源。

```
aws quicksight update-identity-propagation-config --aws-account-id "AWSACCOUNTID"
 --service "REDSHIFT" --authorized-targets "arn:aws:sso::XXXXXXXXXXXX:application/
ssoins-XXXXXXXXXXXX/apl-XXXXXXXXXXXX" "arn:aws:sso::XXXXXXXXXXXX:application/
ssoins-XXXXXXXXXXXX/apl-XXXXXXXXXXXX"
```

以下示例从 Amazon Quick 账户中删除 OAuth 范围。

```
aws quicksight delete-identity-propagation-config --aws-account-id "AWSACCOUNTID"
 --service "REDSHIFT" --authorized-targets "arn:aws:sso::XXXXXXXXXXXX:application/
ssoins-XXXXXXXXXXXXapl-XXXXXXXXXXXX "arn:aws:sso::XXXXXXXXXXXX:application/
ssoins-XXXXXXXXXXXX/apl-XXXXXXXXXXXX"
```

以下示例列出了 Amazon Quick 账户中当前存在的所有 OAuth 范围。

```
aws quicksight list-identity-propagation-configs --aws-account-id "AWSACCOUNTID"
```

使用可信身份传播连接到 Amazon Redshift

使用以下过程连接到 Amazon Redshift 可信身份传播。

使用可信身份传播连接到 Amazon Redshift

1. 在 Amazon Quick 中创建新的数据集。有关创建数据集的更多信息，请参阅创建数据集。
2. 选择 Amazon Redshift 作为新数据集的数据来源。

> **Note**
>
> 现有数据来源的身份验证类型无法更改为可信身份传播

3. 选择 IAM Identity Center 作为数据来源的身份选项，然后选择创建数据来源。

手动启用 VPC 中的 Amazon Redshift 集群的访问权限

适用于：企业版

使用以下步骤启用 Amazon Quick Sight 对 VPC 中的 Amazon Redshift 集群的访问权限。

启用 Amazon Quick Sight 访问 VPC 中的 Amazon Redshift 集群

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开亚马逊 Redshift 控制台，网址为。https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/
2. 导航到您要在 Amazon Quick 中提供的集群。
3. 在集群属性部分中，找到端口。记下 Port 值。
4. 在集群属性部分中找到 VPC ID，记下 VPC ID 值。选择 VPC ID 以打开 Amazon VPC 控制台。
5. 在 Amazon VPC 控制台上，选择导航窗格中的安全组。
6. 选择创建安全组。
7. 在 Create Security Group 页面上，输入安全组信息，如下所示：
   - 对于安全组名称，输入 **`redshift-security-group`**。
   - 对于描述，输入 **`redshift-security-group`**。
   - 对于 VPC，为您的 Amazon Redshift 集群选择 VPC。这是您记下 ID 的 VPC。
8. 选择创建安全组。

   您的新安全组应显示在屏幕上。
9. 使用以下属性创建第二个安全组。

- 对于安全组名称，输入 **quicksight-security-group**。
- 对于描述，输入 **quicksight-security-group**。
- 对于 VPC，为您的 Amazon Redshift 集群选择 VPC。这是您记下 ID 的 VPC。

10. 选择创建安全组。
11. 创建新的安全组后，为新组创建入站规则。

    选择新的 redshift-security-group 安全组，然后输入以下值。

    - 对于类型，选择 Amazon Redshift。
    - 对于协议，选择 TCP。
    - 对于端口范围，请输入您要提供访问权限的 Amazon Redshift 集群的端口号。此端口号是您在先前步骤中记下的端口号。
    - 对于来源，输入 quicksight-security-group 的安全组 ID。
12. 选择 Save rules (保存规则) 以保存您的新入站规则。
13. 对 quicksight-security-group 重复上一步并输入以下值。

    - 对于类型，请选择所有流量。
    - 对于协议，选择全部。
    - 对于端口范围，选择全部。
    - 对于来源，输入 redshift-security-group 的安全组 ID。
14. 选择 Save rules (保存规则) 以保存您的新入站规则。
15. 在 Amazon Quick 中，导航至 “管理亚马逊快捷方式” 菜单。
16. 选择管理 VPC 连接，然后选择添加 VPC 连接。
17. 为新 VPC 连接配置以下值。

    - 对于 VPC 连接名称，为 VPC 连接选择一个有意义的名称。
    - 对于 VPC ID，选择 Amazon Redshift 集群所在的 VPC。
    - 对于子网 ID，为用于 Amazon Redshift 的可用区（AZ）选择子网。
    - 对于安全组 ID，复制并粘贴 quicksight-security-group 的安全组 ID。
18. 选择创建。新的 VPC 可能需要几分钟才能生成。
19. 在 Amazon Redshift 控制台中，导航到 redshift-security-group 配置为的 Amazon Redshift 集群。选择属性。在网络和安全设置下，输入安全组的名称。
20. 在 Amazon Quick 中，选择数据集，然后选择新建数据集。创建具有以下值的新数据集。

- 对于数据源，请选择 Amazon Redshift Auto-discovered。
- 为数据来源指定一个有意义的名称。
- 实例 ID 应使用您在 Amazon Quick 中创建的 VPC 连接自动填充。如果实例 ID 未自动填充，请从下拉列表中选择您创建的 VPC。
- 输入数据库凭证。如果您的 Amazon Quick 账户使用可信身份传播，请选择单点登录。

21. 验证连接，然后选择创建数据来源。

如果要进一步限制默认出站规则，请更新 `quicksight-security-group` 的出站规则，以仅允许 Amazon Redshift 流量进入 `redshift-security-group`。您还可以删除位于 `redshift-security-group` 中的出站规则。

启用对 Amazon Redshift Spectrum 的访问

使用亚马逊 Redshift Spectrum，你可以使用 Amazon Redshift 将 Amazon Quick 连接到外部目录。例如，您可以访问 Amazon Athena 目录。然后，您可以使用 Amazon Redshift 集群（而不是 Athena 查询引擎）查询 Amazon S3 数据湖上的非结构化数据。

您也可以合并数据集以包含 Amazon Redshift 和 S3 中存储的数据。然后，您可以在 Amazon Redshift 中使用 SQL 语法访问这些数据。

注册数据目录（适用于 Athena）或外部架构（对于 Hive 元数据仓）后，您可以使用 Amazon Quick 选择外部架构和 Amazon Redshift Spectrum 表。此过程的工作方式与集群中的任何其他 Amazon Redshift 表相同。您不需要加载或转换数据。

有关使用 Amazon Redshift Spectrum 的更多信息，请参阅《Amazon Redshift 数据库开发人员指南》中的使用 Amazon Redshift Spectrum 查询外部数据。

要使用 Redshift Spectrum 进行连接，请执行以下操作：

- 创建或指定与 Amazon Redshift 集群关联的 IAM 角色。
- 为此 IAM 角色添加 IAM 策略`AmazonS3ReadOnlyAccess` 和 `AmazonAthenaFullAccess`。
- 为您计划使用的表注册外部架构或数据目录。

Redshift Spectrum 可将存储与计算分离，以便单独扩展。您只需为您运行的查询付费。

要连接到 Redshift Spectrum 表，你无需授予亚马逊快速访问亚马逊 S3 或 Athena 的权限。Amazon Quick 只需要访问 Amazon Redshift 集群。有关配置 Redshift Spectrum 的完整详情，请参阅《Amazon Redshift 数据库开发人员指南》中的 Amazon Redshift Spectrum 入门。

授权从 Amazon Quick 到 Amazon EC2 实例的连接

适用于：企业版和标准版

目标受众：系统管理员

要让 Amazon Quick Sight 连接到 Amazon EC2 实例，您必须为该实例创建一个新的安全组。该安全组包含一条入站规则，授权从相应的 IP 地址范围内访问该安全组中的 Quick 服务器。 Amazon Web Services 区域

要修改这些 Amazon EC2 实例的安全组，您必须具有能够访问这些实例的 Amazon 凭证。

启用从 Quick 服务器到您的实例的连接只是基于 Amazon 数据库数据源创建数据集的几个先决条件之一。有关所需内容的更多信息，请参阅从数据库创建数据集。

启用 Amazon 快速访问亚马逊 EC2 实例

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon EC2 控制台，网址为https://console.aws.amazon.com/ec2/。
2. 如果 EC2 实例在 VPC 中，选择该实例可查看实例详细信息窗格。查找其 VPC ID 并记下 ID 以供将来使用。
3. 在导航窗格的网络和安全部分，选择安全组。然后选择 Create Security Group，如下所示。
4. 输入安全组信息，如下所示：
   - 对于安全组名称，输入 **Amazon-QuickSight-access**。
   - 对于描述，输入 **Amazon-QuickSight-access**。
   - 对于 VPC，如果您的 Amazon EC2 实例位于 VPC 中，请选择在步骤 2 中记下的 VPC ID。否则，请选择 No VPC (无 VPC)。
5. 在 Inbound 选项卡上选择 Add Rule。
6. 创建一个具有以下值的新规则：
   - 对于 Type（类型），选择 Custom TCP Rule（自定义 TCP 规则）。
   - 对于协议，选择 TCP。
   - （可选）对于端口范围，请输入实例在您要提供访问权限的 Amazon EC2 实例上使用的端口号。

- 对于来源，输入您计划使用 Amazon Quick 的 Amazon Web Services 区域 位置的 CIDR 地址块。例如，欧洲地区（爱尔兰）的 CIDR 地址块为：52.210.255.224/27。有关支持 Amazon 区域中 Amazon Quick 的 IP 地址范围的更多信息，请参阅Amazon 区域、网站、IP 地址范围和终端节点。

  > **Note**
  >
  > 如果您已多次激活 Amazon Quick Amazon Web Services 区域，则可以为每个 Amazon Quick 终端节点 CIDR 创建入站规则。这样做可以让 Amazon Quick 从入站规则中 Amazon Web Services 区域 定义的任何数据库实例访问 Amazon RDS 数据库实例。在多个 Amazon 区域使用 Amazon Quick 的 Amazon Quick 用户或管理员被视为单个用户。换句话说，即使你在每个账户中都使用Amazon Quick Amazon Web Services 区域，你的Amazon Quick账户和用户都是全球性的。

7. 选择创建。
8. 在导航窗格的 INSTANCES 部分选择 Instances，然后选择您要启用访问权限的实例。
9. 依次选择 Actions、Networking 和 Change Security Groups。
10. 在更改安全组中，选择Amazon-QuickSight-access安全组。

    然后选择 Assign Security Groups，如下所示。

通过以下方式授权连接Amazon Lake Formation

适用于：企业版

目标受众：系统管理员

如果您使用查询数据Amazon Athena，则可以使用Amazon Lake Formation来简化从 Amazon Quick Sight 保护和连接数据的方式。Lake Formation 提供了自己的权限模型，该模型适用于Amazon分析和机器学习服务，从而增加了Amazon Identity and Access Management(IAM) 权限模型。这种集中定义的权限模型通过简单的授予和撤销机制以精细级别控制数据访问权限。您可以使用 Lake Formation 来代替或补充使用 IAM 的范围缩小策略。

设置 Lake Formation 时，您需要注册数据来源，使其能够将数据移动到 Amazon S3 中的新数据湖。Lake Formation 和 Athena 都可以与Amazon Glue Data Catalog无缝协作，因此组合使用非常容易。Athena 数据库和表是元数据容器。这些容器描述了数据的底层架构、数据定义语言（DDL）语句以及数据在 Amazon S3 中的位置。

配置 Lake Formation 后，您可以使用 Amazon Quick 按名称或通过 SQL 查询访问数据库和表。Amazon Quick 提供了一个功能齐全的编辑器，您可以在其中编写 SQL 查询。或者你可以使用 Athena 控制台、或你Amazon CLI最喜欢的查询编辑器。有关更多信息，请参阅《Amazon Athena 用户指南》中的访问 Athena。

使用以下主题通过 Lake Formation 或 Amazon Quick 配置 Lake Formation 连接。

主题

- 启用来自 Lake Formation 的连接
- 启用来自 Amazon Quick 的连接

启用来自 Lake Formation 的连接

在开始将此解决方案与 Quick 配合使用之前，请确保您可以使用带有 Lake Formation 的 Athena 来访问您的数据。在您确认连接是否通过 Athena 正常运行后，您只需验证 Amazon Quick 是否可以连接到 Athena。这样做意味着您不必同时对所有三种产品的连接进行问题排查。测试连接的一种简单方法是使用 Athena 查询控制台运行简单的 SQL 命令，例如 `SELECT 1 FROM table`。

要设置 Lake Formation，负责其工作的人员或团队需要访问权限才能创建新的 IAM 角色和 Lake Formation。他们还需要以下列表中显示的信息。有关更多信息，请参阅《Amazon Lake Formation Developer Guide》中的 Setting up lake formation。

- 收集需要访问 Lake Formation 中数据的快速用户和群组的亚马逊资源名称 (ARN)。这些用户应该是 Amazon Quick 的作者或管理员。

  查找 Amazon Quick 用户和群组 ARN

  1. 使用查找 Amazon Quick 作者和管理员的用户 ARN。Amazon CLI为此，请在终端（Linux 或 Mac）或命令提示符（Windows）上运行以下 `list-users` 命令。

     ```
     aws quicksight list-users --aws-account-id 111122223333 --namespace default --
     region us-east-1
     ```

     响应返回每个用户的信息。在以下示例中，我们以粗体显示 Amazon 资源名称（ARN）。

```
RequestId: a27a4cef-4716-48c8-8d34-7d3196e76468
Status: 200
UserList:
- Active: true
  Arn: arn:aws:quicksight:us-east-1:111122223333:user/default/SaanviSarkar
  Email: SaanviSarkar@example.com
  PrincipalId: federated/iam/AIDAJVCZOVSR3DESMJ7TA
  Role: ADMIN
  UserName: SaanviSarkar
```

为避免使用Amazon CLI，您可以手动为每个用户构建 ARN。

2. （可选）在Amazon CLI终端（Linux 或 Mac）或命令提示符 (Windows) 上运行以下`list-group`命令，使用查找 Amazon Quick 群组的 ARN。

```
aws quicksight list-groups --aws-account-id 111122223333 --namespace default --
region us-east-1
```

响应返回每个组的信息。在以下示例中，ARN 以粗体显示。

```
GroupList:
- Arn: arn:aws:quicksight:us-east-1:111122223333:group/default/DataLake-Scorecard
  Description: Data Lake for CXO Balanced Scorecard
  GroupName: DataLake-Scorecard
  PrincipalId: group/d-90671c9c12/6f9083c2-8400-4389-8477-97ef05e3f7db
RequestId: c1000198-18fa-4277-a1e2-02163288caf6
Status: 200
```

如果您没有 Amazon Quick 群组，请使用运行`create-group`命令Amazon CLI来添加群组。目前无法通过 Amazon Quick 控制台执行此操作。有关更多信息，请参阅在 Amazon Quick 中创建和管理群组。

为避免使用Amazon CLI，您可以手动为每个组构建 ARN。

启用来自 Amazon Quick 的连接

要使用 Lake Formation 和 Athena，请确保您Amazon已在 Amazon Quick 中配置了资源权限：

- 启用对 Amazon Athena 的访问权限。

- 启用对 Amazon S3 中正确存储桶的访问权限。通常，在启用 Athena 时会启用对 S3 的访问权限。但是，由于您可以在该过程之外更改 S3 权限，因此最好分别对其进行验证。

有关如何在 Quick 中验证或更改Amazon资源权限的信息，请参阅允许自动发现Amazon资源和访问数据源。

授权连接到 Amazon 服务 OpenSearch

适用于：企业版

目标受众：系统管理员

OpenSearch 在 Amazon Quick Sight 数据集中使用之前，Quick 管理员需要在有权访问 OpenSearch 控制台的人员的配合下完成一些任务。

首先，请确定要连接的每个 OpenSearch 域。然后为每个域收集以下信息：

- OpenSearch 域的名称。
- 该域使用的 OpenSearch 版本。
- 域名的亚马逊资源名称 (ARN)。 OpenSearch
- HTTPS 端点。
- OpenSearch 仪表板 URL（如果您使用仪表板）。您可以通过将“/dashboards/”附加到端点来推断控制面板 URL。
- 如果域具有 VPC 终端节点，请在 OpenSearch 服务控制台的 VPC 选项卡上收集所有相关信息：
  - VPC ID
  - VPC 安全组
  - 关联的一个或多个 IAM 角色
  - 相关的可用区
  - 关联的子网
- 如果域有一个常规端点（不是 VPC 端点），请注意使用公共网络。
- 每日自动快照的开始时间（如果您的用户想知道）。

在您继续操作之前，Amazon Quick 管理员会启用从 Amazon Quick 到 S OpenSearch ervice 的授权连接。您从 Amazon Quick 连接的每项 Amazon 服务都需要执行此过程。对于用作数据源的每项服务，您只需 Amazon Web Services 账户 为每项 Amazon 服务执行一次此操作即可。

对于 OpenSearch 服务，授权过程会将 Amazon 托管策略`AWSQuickSightOpenSearchPolicy`添加到您的 Amazon Web Services 账户。

> **Important**
>
> 确保您的 OpenSearch 域的 IAM 策略与中的权限不冲突`AWSQuickSightOpenSearchPolicy`。您可以在 OpenSearch 服务控制台中找到域访问策略。有关更多信息，请参阅《亚马逊 OpenSearch 服务开发者指南》中的配置访问策略。

开启或关闭 Amazon Quick to S OpenSearch ervice 的连接

1. 在 Amazon Quick 中，选择管理员并快速管理 Amazon Quick。
2. 选择安全和权限、添加或删除。
3. 要启用连接，请选中 Amazon OpenSearch 服务复选框。

   要禁用连接，请清除 “亚马逊 OpenSearch 服务” 复选框。
4. 选择更新，确认您的选择。

如果需要，请使用以下主题配置 OpenSearch VPC 连接和 Amazon Quick 访问权限 OpenSearch。

主题

- 使用 VPC 连接
- 使用 OpenSearch 权限

使用 VPC 连接

在某些情况下，您的 OpenSearch 域位于基于 Amazon VPC 服务的虚拟私有云 (VPC) 中。如果是，请务必确定 Amazon Quick 是否已连接到该 OpenSearch 域所使用的 VPC ID。您可以重复使用现有 VPC 连接。如果您不确定它是否起作用，可以对它进行测试。有关更多信息，请参阅测试与您的 Amazon VPC 数据源的连接。

如果尚未在 Amazon Quick 中为您要使用的 VPC 定义连接，则可以创建一个连接。此任务是一个多步骤的过程，您需要先完成此任务，然后才能继续。要了解如何将 Amazon Quick 添加到 VPC 以及如何添加从 Amazon Quick 到 VPC 的连接，请参阅使用 Amazon Quick 连接到亚马逊 VPC。

使用 OpenSearch 权限

将 Amazon Quick 配置为连接到 OpenSearch 服务后，您可能需要在中启用权限 OpenSearch。对于设置过程的这一部分，您可以使用每个 OpenSearch 域的 OpenSearch 控制面板链接。使用以下列表来帮助确定您需要的权限：

1. 对于使用精细访问控制的域，以角色的形式配置权限。此过程与在 Amazon Quick 中使用范围缩小策略类似。
2. 对于您为其创建角色的每个域，添加角色映射。

有关更多信息，请参阅下面的。

如果您的 OpenSearch 域名启用了精细访问控制，则需要配置一些权限，以便可以从 Amazon Quick 访问该域。对于要使用的每个域，执行以下步骤。

以下过程使用 OpenSearch 仪表板，这是一种可与之配合使用的开源工具 OpenSearch。您可以在 OpenSearch 服务控制台的域控制面板上找到仪表板的链接。

向域添加权限以允许从 Amazon Quick 进行访问

1. 打开您要 OpenSearch 使用的域名的控制面 OpenSearch 板。URL 为 *opensearch-domain-endpoint*/dashboards/。
2. 在导航窗格中，选择安全性。

   如果您未看到导航窗格，请使用左上角的菜单图标将其打开。要保持菜单处于打开状态，请选择左下角的悬浮导航。
3. 依次选择角色和创建角色。
4. 将角色命名为 **quicksight_role**。

   您可以选择其他名称，但我们推荐使用这个名称，因为我们在文档中使用的就是这个名称，因此更容易予以支持。
5. 在集群权限下，添加以下权限：

   - `cluster:monitor/main`

- cluster:monitor/health
- cluster:monitor/state
- indices:data/read/scroll
- indices:data/read/scroll/clear,

6. 在索引权限下，将 * 指定为索引模式。
7. 对于索引权限，请添加以下权限：

- indices:admin/get
- indices:admin/mappings/get
- indices:admin/mappings/fields/get*
- indices:data/read/search*
- indices:monitor/settings/get

8. 选择创建。
9. 对您计划使用的每个 OpenSearch 域名重复此过程。

使用以下过程，为在上一个过程中添加的权限添加角色映射。您可能会发现，在单个流程中添加权限和角色映射会更有效率。为清楚起见，这些说明是分开的。

为您添加的 IAM 角色创建角色映射

1. 打开您要 OpenSearch 使用的域名的控制面 OpenSearch 板。URL 为 *opensearch-domain-endpoint*/dashboards/。
2. 在导航窗格中，选择安全性。
3. 从列表中搜索并打开 **quicksight_role**。
4. 在映射的用户选项卡上，选择管理映射。
5. 在后端角色部分，输入 Amazon Quick 的 Amazon托管 IAM 角色的 ARN。以下为示例。

```
arn:aws:iam::AWS-ACCOUNT-ID:role/service-role/aws-quicksight-service-role-v0
```

6. 选择映射。
7. 对要使用的每个 OpenSearch 域重复此过程。

授权连接到 Amazon Athena

如果您需要将 Amazon Quick Sight 与 Amazon Athena Amazon Athena 联合查询一起使用，则首先需要授权与 Athena 的连接以及亚马逊简单存储服务 (Amazon S3) Simple Service 中的关联存储桶。Amazon Athena 是一种交互式查询服务，方便使用标准 SQL 分析 Amazon S3 的数据。Athena Federated Query 可通过使用访问更多类型的数据。 Amazon Lambda使用 Quick 到 Athena 的连接，您可以编写 SQL 查询来查询存储在关系、非关系、对象和自定义数据源中的数据。有关更多信息，请参阅《Amazon Athena 用户指南》中的使用 Athena 联合查询。

在 Quick 中设置访问 Athena 的权限时，请查看以下注意事项：

- Athena 将来自 Amazon Quick Sight 的查询结果存储在存储桶中。默认情况下，此存储桶的名称类似于 `aws-athena-query-results-AWSREGION-AWSACCOUNTID`，例如 `aws-athena-query-results-us-east-2-111111111111`。因此，请务必确保 Amazon Quick Sight 有权访问 Athena 目前正在使用的存储桶。
- 如果您的数据文件使用 Amazon KMS 密钥加密，请向 Amazon Quick Sight IAM 角色授予解密密钥的权限。执行该操作的最简单方法是使用 Amazon CLI。

  您可以在中运行 KMS 创建授权 API 操作 Amazon CLI 来执行此操作。

  ```
  aws kms create-grant --key-id <KMS_KEY_ARN> /
  --grantee-principal <QS_ROLE_ARN> --operations Decrypt
  ```

  Amazon Quick 角色的亚马逊资源名称 (ARN) 的格式为`arn:aws:iam::<account id>:role/service-role/aws-quicksight-s3-consumers-role-v<version number>`，可以从 IAM 控制台进行访问。要查找您的 KMS 密钥 ARN，请使用 S3 控制台。转到包含数据文件的存储桶，然后选择概述选项卡。密钥位于 KMS 密钥 ID 旁边。
- 对于亚马逊 Athena、Amazon S3 和 Athena Query Federation 连接，Amazon Quick 默认使用以下 IAM 角色：

  ```
  arn:aws:iam::AWS-ACCOUNT-ID:role/service-role/aws-quicksight-s3-consumers-role-v0
  ```

  如果不存在`aws-quicksight-s3-consumers-role-v0`，那么 Amazon Quick 会使用：

  ```
  arn:aws:iam::AWS-ACCOUNT-ID:role/service-role/aws-quicksight-service-role-v0
  ```
- 如果您为用户分配了范围缩小策略，请验证这些策略是否包含 `lambda:InvokeFunction` 权限。如果没有此权限，您的用户将无法访问 Athena 联合查询。有关在 Amazon Quick 中为您的用户

分配 IAM 策略的更多信息，请参阅通过 IAM 设置对 Amazon 服务的精细访问权限。有关 lambda:InvokeFunction 权限的更多信息，请参阅 IAM 用户指南 Amazon Lambda中的操作、资源和条件键。

授权 Amazon Quick 连接到 Athena 或 Athena 联合数据源

1. （可选）如果您使用的是 Athena Amazon Lake Formation ，则还需要启用 Lake Formation。有关更多信息，请参阅通过 Amazon Lake Formation对连接进行授权。
2. 打开右上角的个人资料菜单，然后选择管理 QuickSight。要执行此操作，您必须是 Amazon Quick 管理员。如果您在个人资料菜单 QuickSight上看不到管理，则说明您没有足够的权限。
3. 选择安全和权限、添加或删除。
4. 选择 Amazon Athena 附近的方框，单击下一步。

   如果它已经启用，则可能需要双击它。即使 Amazon Athena 已启用，也要执行此操作，这样您就可以查看设置了。在此过程结束且选择更新之前，不会保存任何更改。
5. 启用您要访问的 S3 存储桶。
6. （可选）要启用 Athena 联合查询，请选择要使用的 Lambda 函数。

   > **Note**
   >
   > 你只能在 Amazon Quick 的同一区域中查看 Athena 目录的 Lambda 函数。

7. 确认您所做的更改，选择完成。

   要取消，请选择取消。
8. 要保存对安全和权限的更改，选择更新。

测试连接授权设置

1. 从 Amazon 快速入门页面中，选择数据集，新数据集。
2. 选择 Athena 卡。
3. 按照屏幕上的提示，使用您需要连接的资源创建新的 Athena 数据来源。选择验证连接以测试连接。
4. 如果连接有效，则表示您已成功配置了 Athena 或 Athena 联合查询连接。

如果您没有足够的权限连接到 Athena 数据集或运行 Athena 查询，则会显示一条错误消息，指示您联系 Amazon Quick 管理员。此错误意味着需要重新检查您的连接授权设置以找出差异。

5. 成功连接后，您或您的 Amazon Quick 作者可以创建数据源连接并与其他 Amazon Quick 作者共享这些连接。然后，作者可以从连接中创建多个数据集，以在 Amazon Quick 控制面板中使用。

   有关 Athena 的疑难解答信息，请参阅将 Athena 与 Amazon Quick 配合使用时的连接问题。

将可信身份传播与 Athena 结合使用

可信身份传播允许 Amazon 服务根据用户的身份上下文访问 Amazon 资源，并安全地与其他 Amazon 服务共享该用户的身份。这些功能让用户可以更轻松地定义、授予和记录访问权限。

当管理员配置 Quick、Athena、Amazon S3 访问权限授予 Amazon Lake Formation 以及 IAM Identity Center 时，他们现在可以在这些服务之间启用可信身份传播，并允许在服务之间传播用户的身份。当 IAM Identity Center 用户通过 Quick 访问数据时，Athena 或 Lake Formation 可以使用组织的身份提供商为其用户或群组成员资格定义的权限来做出授权决定。

仅当通过 Lake Formation 管理权限时，使用 Athena 进行可信身份传播才有效。用户对数据的权限位于 Lake Formation 中。

先决条件

在开始之前，请确保您已完成以下必需的先决条件。

> **Important**
>
> 在完成以下先决条件时，请注意，您的 IAM 身份中心实例、Athena 工作组、Lake Formation 和 Amazon S3 访问授权必须全部部署在同一个区域。 Amazon

- 使用 IAM 身份中心配置您的快速账户。只有与 IAM Identity Center 集成的快速账户才支持可信身份传播。有关更多信息，请参阅 使用 IAM 身份中心配置您的亚马逊 Quick 账户。

> **Note**
>
> 要创建 Athena 数据源，您必须是使用 IAM 身份中心的快速账户中的 IAM 身份中心用户（作者）。

- 启用了 IAM Identity Center 的 Athena 工作组。您使用的 Athena 工作组必须使用与 Quick 账户相同的 IAM 身份中心实例。有关配置 Athena 工作组的更多信息，请参阅《Amazon Athena 用户指南》中的创建启用 IAM Identity Center 的 Athena 工作组。
- 使用 Amazon S3 访问权限管控来管理对 Athena 查询结果存储桶的访问。有关更多详细信息，请参阅《Amazon S3 用户指南》中的使用 Amazon S3 访问权限管控管理访问权限。如果您的查询结果是使用 Amazon KMS 密钥加密的，那么 Amazon S3 访问权限授予 IAM 角色和 Athena 工作组角色都需要权限。 Amazon KMS
  - 有关更多信息，请参阅《Amazon S3 用户指南》中的 Amazon S3 访问权限管控和公司目录身份。
  - Amazon S3 访问权限管控角色应在其身份传播信任策略中具有 `STS:SetContext` 操作。要查看示例，请参阅《Amazon S3 用户指南》中的注册位置。
- 必须使用 Lake Formation 管理数据权限，Lake Formation 必须使用与 Quick 和 Athena 工作组相同的 IAM 身份中心实例进行配置。有关配置信息，请参阅《Amazon Lake Formation 开发人员指南》中的集成 IAM Identity Center。
- 数据湖管理员需要向 Lake Formation 中的 IAM Identity Center 用户和组授予权限。有关更多详细信息，请参阅《Amazon Lake Formation 开发人员指南》中的 Granting permissions to users and groups。
- Quick 管理员需要授权与 Athena 的连接。有关更多信息，请参阅 授权连接到 Amazon Athena。请注意，通过可信身份传播，您无需向 Quick 角色授予 Amazon S3 存储桶权限或 Amazon KMS 权限。您需要使对 Athena 中的工作组具有权限的用户和组与使用 Amazon S3 访问权限管控权限存储查询结果的 Amazon S3 存储桶保持同步，以便用户可以使用可信身份传播成功运行查询并在 Amazon S3 存储桶中检索查询结果。

配置具有所需权限的 IAM 角色

要在 Athena 中使用可信身份传播，您的 Quick 账户必须具有访问您的资源所需的权限。要提供这些权限，您必须将您的 Quick 账户配置为使用具有这些权限的 IAM 角色。

如果您的 Quick 账户已经在使用自定义 IAM 角色，则可以修改该角色。如果没有现有 IAM 角色，请按照《IAM 用户指南》中的为 IAM 用户创建角色中的说明创建一个。

您创建或修改的 IAM 角色必须包含以下信任策略和权限。

必需的信任策略

有关更新 IAM 角色的信任策略的信息，请参阅更新角色信任策略。

所需的 Athena 权限

有关更新 IAM 角色的信任策略的信息，请参阅更新角色的权限。

> **Note**
>
> `Resource` 使用 * 通配符。我们建议您对其进行更新，使其仅包含您想在 Quick 中使用的 Athena 资源。

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "athena:BatchGetQueryExecution",
                "athena:CancelQueryExecution",
                "athena:GetCatalogs",
                "athena:GetExecutionEngine",
                "athena:GetExecutionEngines",
                "athena:GetNamespace",
                "athena:GetNamespaces",
                "athena:GetQueryExecution",
                "athena:GetQueryExecutions",
                "athena:GetQueryResults",
                "athena:GetQueryResultsStream",
                "athena:GetTable",
                "athena:GetTables",
                "athena:ListQueryExecutions",
                "athena:RunQuery",
                "athena:StartQueryExecution",
                "athena:StopQueryExecution",
                "athena:ListWorkGroups",
                "athena:ListEngineVersions",
                "athena:GetWorkGroup",
                "athena:GetDataCatalog",
                "athena:GetDatabase",
                "athena:GetTableMetadata",
                "athena:ListDataCatalogs",
```

```
                "athena:ListDatabases",
                "athena:ListTableMetadata"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

将您的 Quick 账户配置为使用 IAM 角色

在上一步中配置 IAM 角色后，您必须配置您的 Quick 账户才能使用该角色。有关如何执行该操作的信息，请参阅在 Quick 中使用现有的 IAM 角色。

使用更新身份传播配置 Amazon CLI

要授权 Quick 将最终用户身份传播到 Athena 工作组，请从中 Amazon CLI运行以`update-identity-propagation-config`下 API，替换以下值：

- *us-west-2*替换为您的 IAM 身份中心实例所在的 Amazon 区域。
- 将 *111122223333* 替换为您的 Amazon 账户 ID。

```
aws quicksight update-identity-propagation-config \
--service ATHENA \
--region us-west-2 \
--aws-account-id 111122223333
```

在 Quick 中创建 Athena 数据集

现在，在 Quick 中创建 Athena 数据集，并配置您要连接的启用 IAM 身份中心的 Athena 工作组。有关如何创建 Athena 数据集的信息，请参阅使用 Amazon Athena 数据创建数据集。

关键标注、注意事项和限制

以下列表包含在 Quick 和 Athena 中使用可信身份传播时的一些重要注意事项。

- 使用可信身份传播的 Quick Athena 数据源已根据 IAM 身份中心最终用户和该用户可能属于的 IAM 身份中心群组进行评估 Lake Formation 权限。
- 当使用采用可信身份传播的 Athena 数据来源时，建议在 Lake Formation 中完成任何微调的访问控制。但是，如果您选择使用 Quick 的范围缩小策略功能，则将根据最终用户评估范围缩小策略。

- 对于使用可信身份传播的数据来源和数据集，以下功能被禁用：SPICE 数据集、数据来源上的自定义 SQL、阈值警报、电子邮件报告、Q 主题、故事、场景、CSV、Excel 和 PDF 导出、异常检测。
- 如果遇到高延迟或超时，这可能是由于 IAM Identity Center 组、Athena 数据库、表和 Lake Formation 规则数量较多造成的。建议尝试仅使用必要数量的资源。

数据访问集成

Amazon Quick 中的数据访问集成可建立与外部数据源的安全连接。它们是创建知识库的基础。与执行操作的操作连接器不同，数据访问集成侧重于访问和索引来自第三方应用程序和服务的内容。

数据访问集成仅配置身份验证并指向服务的项目或组织。它们不能直接用于分析，也不能由 AI 代理使用。您必须创建互联知识库才能访问数据。

数据访问集成的工作原理

数据访问集成可配置身份验证并建立与第三方服务组织或项目的连接。您不能直接使用这些集成进行分析。您必须创建与数据访问集成相关的知识库，以便 AI 代理、聊天界面和空间可以访问数据。

数据访问集成和知识库之间的关系是一对多的：

- 一个数据访问集成可以支持多个知识库。
- 每个知识库都从连接的数据源中选择特定的内容。
- 知识库从其父数据访问集成中继承身份验证和访问权限。

创建数据访问集成

使用以下步骤创建数据访问集成，该集成为知识库创建建立身份验证和连接详细信息。以下示例演示了设置 Microsoft OneDrive 数据访问集成的过程，但一般步骤适用于其他数据访问集成。

创建数据访问集成

1. 滚动到页面的 “设置新的集成” 区域。找到要创建集成和知识库的应用程序。选择 “OneDrive”。

   > **Note**
   >
   > “集成” 页面默认为 “知识库” 选项卡，可能存在由其他人设置并共享的现有知识库。如果您之前设置过集成，请检查数据选项卡，然后使用操作菜单从那里创建知识库。

2. 选择应用程序上的加号 (+) 图标按钮以创建新的集成和知识库。

3. 选择 “从 Microsoft 获取数据” OneDrive 选项，然后单击 “下一步” 按钮。

> **Note**
>
> 一些应用程序集成支持数据摄取和操作。 read/write 每个设置各不相同。要设置操作，您需要管理员提供更多信息。

4. 完成身份验证过程：

   a. 微软 OneDrive 登录弹出窗口将自动出现。如果不是，请单击 “登录微软 OneDrive ” 按钮。

   b. 使用您的亚马逊凭证登录。

   c. 等到成功横幅出现。

   d. 单击 “下一步” 按钮。

5. 使用文件选择器选择应提取到知识库中的数据， OneDrive 然后单击 “添加” 按钮。

6. 在知识库中键入名称和描述（可选），然后单击 “创建”。

7. 将收到成功的 toast 通知，数据摄取和同步将开始。

8. 数据可能需要几分钟才能同步，具体取决于正在摄取的文件数量。“状态” 列将保持同步状态，直到准备好更改为 “可用”。

9. 知识库准备就绪后，使用聊天提问并与之互动。

> **Note**
>
> 默认情况下，聊天使用您有权访问并代表您设置的 “所有数据和应用程序”。如果您想使用单个知识库聊天，请在聊天数据选择器中选择知识库。

> **Note**
>
> 您也可以通过导航到空间并添加知识库来将知识库附加到空间。

成功创建后，您的数据访问集成将出现在集成列表中。现在，您可以创建知识库，使用此集成来访问和索引连接的数据源中的内容。

> **Note**
>
> 有关每个数据源的详细配置步骤，请参阅the section called “支持的集成”。

支持的数据来源

Amazon Quick 支持与以下应用程序和服务进行数据访问集成。这些集成允许您从外部数据源创建知识库：

- Amazon S3-使用 Amazon 证书访问存储在 S3 存储桶中的文档和文件。
- Atlassian Confluenc e-使用用户身份验证或服务身份验证为页面、空间和附件编制索引。
- Google 云端硬盘-使用 OAuth 2.0 身份验证连接到个人云端硬盘和共享云端硬盘。
- Microsoft OneDrive-使用用户身份验证或服务身份验证访问 OneDrive 企业内容。
- 微软 SharePoint ——使用 OAuth 2.0 身份验证为 SharePoint 在线内容和服务器内容编制索引。
- Web Crawler-使用基本身份验证或 form/SAML 身份验证为来自内部和外部网站的内容编制索引。

每个数据源都支持不同的身份验证方法和内容访问功能。数据访问集成和知识库之间的关系是一对多的，一个集成可以支持多个知识库，每个知识库都从连接的数据源中选择特定的内容。

数据源类别

根据内容类型和访问模式，数据访问集成分为以下类别：

云存储和文件系统

- Amazon S3-访问存储在 S3 存储桶中的文档和文件。
- Google 云端硬盘-索引来自个人云端硬盘和共享云端硬盘
- 微软 OneDrive ——Connect to fo OneDrive r Business 内容。

内容管理系统

- Atlassian Confluence-访问页面、空间和附件。
- Microsoft SharePoint - SharePoint 在线索引和服务器内容。

网页内容

- Web Crawler-索引来自内部和外部网站的内容。

身份验证和安全

数据访问集成使用安全的身份验证方法来保护您的数据并维护访问控制。身份验证方法取决于特定的数据源和组织的安全要求。

OAuth 身份验证

大多数基于云的集成（谷歌云端硬盘 OneDrive、Confluence Cloud）都使用 OAuth 2.0 进行基于令牌的安全身份验证。此方法允许 Amazon Quick 在不存储您的凭证的情况下访问您的数据。

服务账号认证

企业集成可以使用服务帐户进行编程访问。这种方法 Amazon 在 S3 和其他基于基础架构的数据源中很常见。

不使用身份验证

某些集成（例如访问公共网站的网络爬虫）可能不需要身份验证。但是，仍会根据您的 Amazon Quick 权限强制执行访问控制。

> **Note**
>
> 身份验证要求和可用方法因用户级别而异。与作者相比，读者的身份验证选项可能有限。

访问控制和权限

数据访问集成通过在多个级别实施访问控制来维护安全性。当用户通过知识库查询内容时，Amazon Quick 确保他们只能访问他们有权查看的内容。

- Source-level 权限-用户必须在源系统（Google 云端硬盘 SharePoint等）中拥有相应的权限。
- Integration-level 权限-对集成本身的访问由 Amazon Quick 权限控制。
- 知识库权限-各个知识库可以有自己的访问控制。
- Entity-level 访问控制-当用户查询内容时，Amazon Quick 会验证每个文档或项目的权限。

主要特性和功能

数据访问集成提供了多种功能来增强您的数据集成体验：

- Real-time 同步-当源系统发生变化时，内容会自动更新。

- 选择性索引-选择要包含在知识库中的特定文件夹、网站或内容类型。
- 内容类型支持-索引各种文件格式，包括文档、电子表格、演示文稿和网页。
- 元数据保存-维护重要的元数据，例如创建日期、作者和标签。
- 自然语言查询-在索引内容中启用 AI-powered 搜索和问答功能。

开始前的准备工作

在创建数据访问集成之前，请确保满足以下要求：

- Amazon Quick 权限-创建和管理集成的作者或管理员角色。
- 源系统访问权限-目标系统中的相应权限（某些集成可能需要管理权限）。
- 身份验证凭证-目标系统的有效凭据或服务帐户。
- 网络连接-确保 Amazon Quick 可以访问您的数据源。网络要求因集成类型而异：
  - 知识库-不支持 VPC 连接。数据源必须可通过公共互联网访问。
  - 操作连接器-支持 VPC 内资源服务器的 VPC 连接。但是，身份验证服务器必须保持可公开访问状态。

在 Amazon Quick 中浏览你的 Amazon 数据

适用于：企业版和标准版

目标受众：系统管理员

使用本节学习如何使用在 Amazon Quick 中浏览 Amazon 数据 Amazon Web Services 管理控制台。使用 “在 Amazon Quick Sight 中浏览” 快捷方式，您可以访问显示您的数据的自定义控制面板模板。与任何 Amazon Quick Sight 控制面板一样，此控制面板可以按计划刷新、发布并与组织中的其他用户共享。

要使用此功能，您必须首先为您的 Amazon S3 存储桶启用 Amazon S3 分析存储类别分析。有关在 Amazon S3 中启用存储类别分析的更多信息，请参阅《Amazon S3 开发人员指南》中的 Amazon S3 分析 – 存储类别分析。

启用存储类分析后，您可以使用 Amazon Quick 浏览您的 Amazon S3 分析数据。

在 Amazon Quick 中浏览亚马逊 S3 分析数据

1. 打开 Amazon S3 控制台，网址为 https://console.aws.amazon.com/s3/。
2. 选择要探索的存储桶。该存储桶必须启用存储类别分析，至少使用一个筛选条件。
3. 选择管理选项卡。
4. 然后选择分析。
5. 选择 “在中浏览” QuickSight。

> **Note**
>
> 如果您没有 Amazon Quick 账户，系统会提示您先创建一个账户，然后才能使用控制面板。

当您选择在 Amazon Quick 中浏览时，您的 Amazon S3 分析数据将自动加载到控制面板模板中。该控制面板包含多种可视化，以帮助您理解存储桶的存储访问模式。

原样使用模板，也可以根据需要对其进行自定义。例如，默认模板上的一个视觉对象可帮助您发现不经常访问的数据。它将已检索的数据量与已消耗的存储量进行比较，以获得不同时期的对象。

您还可将自己的可视化添加到控制面板。例如，您可以对已在 Amazon S3 Analytics 中定义的存储类别分析使用筛选条件，细分数据访问模式。

要了解使用 S3 分析和存储类别分析的更多信息，请参阅《Amazon S3 开发人员指南》中的 Amazon S3 分析 – 存储类别分析。

Amazon 服务操作连接器

使用 Amazon Quick 中的 Amazon 服务操作连接器，您可以创建直接与 Amazon Textract 和 Amazon Comprehend 等 Amazon Amazon Bedrock服务进行交互的操作连接器。这些连接器支持利用 Amazon AI 和机器学习功能的自动化工作流程。

您能做什么

Amazon 服务操作连接器使您能够将强大的 Amazon 功能集成到自动化工作流程中。例如，您可以使用基础模型生成内容，使用 Amazon Bedrock Amazon Textract 从文档中提取文本和数据，或者 Amazon Comprehend 用于分析情绪并从文本中提取见解。这些操作连接器允许您构建复杂的自动化工作流程，将用于文档处理、内容生成和数据分析的多种 Amazon 服务结合在一起，同时通过基于 IAM 角色的身份验证来维护安全性。

> **Note**
>
> Amazon 服务操作连接器只能与 Amazon Quick Automate 一起使用，因为它们需要 IAM 身份才能进行身份验证。这些连接器通过管理员控制台创建，可直接访问 Amazon 服务 API。

支持的 Amazon 服务

Amazon Quick 支持以下操作连接器 Amazon 服务：

- Amazon Bedrock 代理-为复杂的 AI 工作流程调用 Bedrock 代理。
- Amazon Bedrock 运行时-访问用于文本生成和对话的基础模型。
- Amazon Bedrock 数据自动化-使用 AI 自动执行数据处理工作流程。
- Amazon Comprehend-分析文本中的情绪、实体和关键短语。
- Amazon Comprehend 医疗-从医疗保健文本中提取医疗信息。
- Amazon Textrac t-从文档和图像中提取文本和数据。
- Amazon S3-管理 S3 中的对象和存储桶。

开始前的准备工作

在设置 Amazon 维修操作连接器之前，请确保具备以下条件：

- Amazon 可以访问所需 Amazon 服务的帐户。
- 对您要使用的 Amazon 服务具有相应权限的 IAM 角色。
- Amazon 快速管理员访问权限可创建操作连接器。
- Amazon Quick Automate 访问权限以在工作流程中使用操作连接器。

准备 IAM 角色和权限

在 Amazon Quick 中设置操作连接器之前，请为你的 IAM 角色做好准备，使其具备要使用的 Amazon 服务的必要权限。

所需的 IAM 权限

根据您计划使用的 Amazon 服务，为您的 IAM 角色配置适当的权限。确保您的 IAM 角色包含一个信任策略，该策略允许 Amazon Quick 担任执行操作的角色。

用于资源访问的 IAM 角色

首先，您需要创建一个 IAM 角色，Amazon Quick 将使用该角色来调用 Amazon Quick Automate 工作流程中所需的 Amazon 服务。

1. 登录 Amazon Quick 订阅所在 Amazon 账户的 Amazon 控制台。
2. 打开 IAM 并创建一个新的 IAM 角色。
3. 通过操作连接器向其授予您要调用的 Amazon 服务的所有权限。例如，您可以像需要调用 Amazon S3 `AmazonS3FullAccess` 一样分配托管策略。
4. 在信任关系中，向代入角色授予权限`quicksight.amazonaws.com`。这允许 Amazon Quick 担任此角色并代表您呼叫 Amazon 服务。
5. 创建客户角色后，记下 IAM 角色 ARN。

信任策略示例：

```
{
    "Version": "2012-10-17"       ,
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Statement1",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": [
                    "quicksight.amazonaws.com"
                ]
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
```

创建 Amazon 服务操作连接器

准备好您的 IAM 角色和权限后，请按照以下步骤在 Quick Suite 中设置 Amazon 操作。

> **Note**
>
> 您需要对 Amazon Quick Suite 具有管理权限才能执行以下步骤。配置亚马逊 Quick 订阅要了解更多信息，请参阅相关文档。

创建新集 Amazon 成的步骤

1. 选择个人资料图标，然后选择管理 Quick Suite。
2. 在 “权限” 部分下选择Amazon 操作。
3. 选择 “新建操作” 以创建新的 Amazon 集成。
4. 选择其中一项支持的 Amazon 服务。
5. 选择 “下一步” 以查看此服务的可用操作。
6. 选择 “下一步” 配置连接详细信息：
   - 名称-输入集成的描述性名称。
   - 描述-（可选）添加有关如何使用此集成的注释。
   - 角色 ARN — 输入要用于此服务的 IAM 角色的 ARN。 Amazon
7. 选择 “下一步” 以与用户 and/or 用户组共享集成。
   - 为需要编辑、共享和删除集成的所有用户提供所有者访问权限。

     > **Note**
     >
     > 需要所有者访问权限才能向自动化组添加集成，才能在 Quick Automate 中授予访问权限。

   - 为需要在 Quick Suite 中调用操作的任何用户提供用户访问权限。

     有关各种 Quick Suite 功能支持的集成列表，请参阅动作连接器兼容性矩阵。
8. 选择 “添加” 以完成集成的创建。

   请参阅 集成工作流程，了解更多信息。

后续步骤

创建操作集成后，您可以：

- 根据需要与其他用户或群组共享集成。
- 将集成添加到自动化组，以便在 Quick Automate 中使用。有关更多信息，请参阅设置任务。
- 通过管理员控制台监控集成的使用情况和性能。
- 随着需求的变化，更新集成的配置或权限。

Amazon 快速账户管理

如果您是 Amazon Quick 管理员，则用于登录 Quick 的账户位于 ADMIN Quick 群组中。还有一些通过 IAM 授予的权限，您可能已经拥有这些权限，或者您可以咨询您的 Amazon Web Services 账户 管理员了解更多信息。

使用以下主题来管理 Quick。

主题

- Amazon Quick 中的账户详情
- 亚马逊快速资产管理
- 管理 Amazon Q 权限

Amazon Quick 中的账户详情

使用此部分在 Amazon Quick 中更改账户范围的设置。要打开您的账户设置，请选择个人资料图标，然后选择快速管理。然后，点击账户设置。

删除您的 Amazon Quick 订阅并关闭您的账户

> **Warning**
>
> 删除您的 Amazon Quick 订阅会永久销毁所有Amazon地区的所有组织数据，并且无法撤销。此操作将立即永久删除：
>
> - 您整个组织中所有区域的每个控制面板、分析和数据集
> - 所有用户账户及其关联的工作
> - 自定义数据来源和连接
> - 所有共享权限和文件夹结构
> - 历史使用数据和审计日志
> - 所有自定义、主题和组织设置
>
> 从任何地区删除帐户都会影响您的整个全球快速部署。即使您在多个Amazon地区拥有 Quick 资源，这个操作也会删除全球所有内容。
> 没有恢复选项。一旦删除，这些数据将无法通过任何方式恢复Amazon或恢复。
> 继续之前：导出关键控制面板，备份数据集，并确保所有利益相关者都了解此永久性操作。

删除您的 Amazon Quick 订阅是立即且最终的。删除操作会删除Amazon Web Services 账户您正在使用的所有 Amazon Quick 资产。该操作不会删除您添加的命名空间。（默认命名空间会自动删除。）您可以使用 API 操作ListNamespaces和来查找和删除命名空间。DeleteNamespace

您可以通过 “管理快捷方式” 菜单或使用 API 终止您的 Amazon Quick 账户。为了防止他人意外或恶意删除 Amazon Quick 用户账户，Amazon Quick 使用了权限、账户终止保护设置的开关和必填的确认词。

删除您的账户后，您可以创建一个新的 Amazon Quick 账户。该过程不超过 15 分钟。新账户的版本和用户授权方法设置可以相同，也可以不同。

在删除您的 Amazon Quick 账户之前，请确保满足以下条件：

- 您已在 Amazon Quick 中使用具有管理员权限的 IAM 用户或角色登录。我们强烈建议使用 IAM 身份而不是Amazon根账户。有关根用户安全最佳实践的更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的Amazon Web Services 账户根用户。
- 您明白，当您终止您Amazon Web Services 账户的 Amazon Quick 账户时，您的账户不会被删除。要改为关闭你的Amazon Web Services 账户，请参阅关闭Amazon Web Services 账户。
- 终止您的账户会删除所有用户、所有上传的数据和资产（例如数据集、数据来源、查询、控制面板、分析、设置等）。

主题

- 账户终止的权限和访问权限
- 删除账户

账户终止的权限和访问权限

您需要以下特殊权限才能终止 Amazon Quick 账户。如果没有这些权限，您将无法终止 Amazon Quick 用户账户。如需帮助，请联系您的账户管理员。

- 你是 Amazon Quick 管理员，在 Amazon Quick 中Admin扮演角色。
- 您需要权限才能运行以下内容（除非您是添加 Amazon Quick 的根管理员用户 (IAM)）
  - `quicksight:Unsubscribe`
  - `quicksight:DeleteAccountSubscription`
  - `ds:UnauthorizeApplication`

- ds:DeleteDirectory
- ds:DescribeDirectories
- quicksight:UpdateAccountSettings

> **Note**
>
> DeleteAccountSubscriptionAmazon Quick API 同时需要quicksight:Unsubscribe和 quicksight:DeleteAccountSubscription IAM 权限。明确拒绝任一权限都会导致AccessDeniedException.

- 要删除自定义命名空间，您需要运行以下 API 操作的权限：
  - quicksight:ListNamespaces
  - quicksight:DeleteNamespace

  您不需要额外的权限即可删除默认命名空间。

> **Warning**
>
> 终止您的账户是一项即时操作，您或Amazon都无法撤消。

删除账户

以下各节概述了终止 Amazon Quick 实例的不同方式。

在没有 Amazon Quick UI 的情况下终止你的 Amazon Quick 账户

- 登录您要移除 Amazon Quick 的位置。Amazon

使用 Amazon Quick UI 终止您的账户

1. 在应用程序栏上选择您的个人资料，然后选择快速管理。
2. 使用以下方法之一打开账户终止屏幕。
   - 使用此直接链接转到屏幕。
   - 选择账户设置，然后选择管理。

3. 在账户终止页面上，通过查看账户名称中列出的姓名，确认您查看的是正确的 Amazon Quick 账户。
4. 关闭账户终止保护已开启。这样做会启用删除账户部分。
5. 要键入“确认”以删除此账户，请输入屏幕上显示的确认词。

亚马逊快速资产管理

使用此部分在一个统一视图中管理您的 Amazon Quick 账户中的所有资产。您可以管理以下 Quick 资产：分析、仪表板、数据集、数据源、共享文件夹和代理。

有关删除用户如何影响用户资产和数据的完整模型，请参阅Amazon Quick 中的用户生命周期和数据处理。

以下是使用资产管理器的一些常见原因：

- 转移资产 – 快速将资产从一个用户或组转移到另一个用户或组，例如，当原始所有者不再存在时。
- 入职新员工 – 允许新员工访问与同事使用的相同资产，从而加快新员工的入职速度。
- 支持作者 – 通过为支持工程师提供对作者控制面板的临时访问权限，为租赁中的作者提供更好的支持。
- 撤销访问权限 – 快速审计和撤销权限，例如在实施、客户支持或意外事件之后。

管理亚马逊 Quick 资产

1. 选择个人资料图标，然后选择快速管理。
2. 单击管理资产，打开资产管理器。
3. 您可以按名称搜索资产，也可以在列表中浏览。选择以下方法之一：

   要按名称进行搜索，请使用名称作为指导，选择相应的搜索栏。输入您的搜索词，然后按 ENTER。使用按用户或组名称搜索栏查找用户或组有权访问的资产。使用按资产名称搜索栏查找其他资产。

   要按类型浏览资产，请按名称选择按钮以查看某一类型的资产，例如：通过选择分析按钮浏览分析，选择数据来源按钮浏览数据来源，依此类推。
4. 当您查看搜索结果列表时，可以与列出的资产进行交互。下面是几个示例：

   - 通过切换每行开头的复选框来选择资产。或者，单击列表左上角的复选框选择所有内容。

- 通过从资产类型列表中选择不同的资产类型来更改您正在浏览的类型。
- 使用右侧的垂直圆点菜单对该行中的资产执行操作。
- 使用共享按钮共享所有选定资产。弹出窗口显示适用于您指定的用户或组的共享选项。
- 选择一项或多项资产，然后选择“转移”按钮，将所选资产从一个用户或群组转移到另一个用户或群组。只有在您选择了至少一项资产后，“转移”按钮才会出现。弹出窗口显示要应用于您指定的用户或组的转移选项。

当您需要与 100 个或更多用户共享亚马逊 Quick 资产时，可以考虑使用亚马逊 Quick 群组。有关 Amazon Quick 群组的更多信息，请参阅在 Amazon Quick 中创建和管理群组。

管理 Amazon Q 权限

Amazon Q 是 Amazon Quick 中的一项 AI-powered 功能，可增强您的数据分析体验。快速管理员可以在快速管理控制台中管理 Amazon Q 权限。这些权限控制 Amazon Q 与您的数据和用户交互的方式。

主题

- 管理个性化权限
- 管理用于搜索的仪表板和可视化索引
- 管理控制面板问答

管理个性化权限

Amazon Q 可以使用用户元数据来提供更多情境感知型响应。此功能可在与 Amazon Q 互动时提供更加个性化的体验。

要管理个性化权限，请执行以下操作：

1. 打开 Quick 控制台。
2. 选择右上角的用户图标，然后选择快速管理。
3. 在“账户”部分下，选择 Amazon Q。
4. 找到“管理个性化权限”部分。
5. 使用个性化回复旁边的切换开关启用或禁用此功能。

启用后，Amazon Q 可以读取用户元数据，以针对个人用户定制响应。这可能包括在提供信息或建议时考虑用户的角色、位置或先前的文件。

管理用于搜索的仪表板和可视化索引

Amazon Q 可以将控制面板中的信息编入索引，便于跨应用程序进行搜索。此功能增强了仪表板及其内容的可发现性。

要管理仪表板和视觉索引，请执行以下操作：

1. 打开 Quick 控制台。
2. 选择右上角的用户图标，然后选择 “管理 Amazon Quick”。
3. 在 “账户” 部分下，选择 Amazon Q。
4. 找到 “管理用于搜索的仪表板和可视化索引” 部分。
5. 使用仪表板和可视化索引旁边的切换开关来启用或禁用此功能。

启用后，Amazon Q 可以读取控制面板元数据和视觉信息，例如关键词、数据字段和刷新时间，以快速响应查询。

管理控制面板问答

控制面板问答功能允许 Amazon Q 无需使用快速主题即可回答有关您的数据的问题。这为用户提供了一种更灵活、更直观的与仪表板交互的方式。

要管理控制面板问答：

1. 打开 Quick 控制台。
2. 选择右上角的用户图标，然后选择 “管理 Amazon Quick”。
3. 在 “账户” 部分下，选择 Amazon Q。
4. 找到 “管理控制面板问答” 部分。
5. 使用控制面板问答旁边的拨动开关启用或禁用此功能。

启用后，Amazon Q 可以读取控制面板元数据和视觉信息，例如关键词、数据字段和刷新时间，以快速响应查询。这将消除对预定义快速主题的需求。

管理快速订阅

Amazon Quick 中的订阅管理包括配置和优化服务使用情况，以满足贵组织的需求，同时控制成本。本节介绍与订阅相关的基本任务，包括在 Quick Professional 和 Enterprise 之间升级或降级、管理 SPICE 内存容量以确保内存数据集的最佳性能，以及为非结构化数据存储配置数据容量限制。适当的

订阅管理可帮助您在性能、功能和成本之间取得平衡，同时确保您的用户拥有有效创建和共享见解所需的资源。

主题

- 配置亚马逊 Quick 订阅
- 配置SPICE内存容量
- 索引容量

配置亚马逊 Quick 订阅

您可以在 Amazon Quick 上购买用户订阅以获得折扣价。当您邀请其他用户加入 Quick 时，系统会按月向您收取这些账户的费用。

要了解定价页面上的 Amazon Quick 订阅名称如何映射到管理员控制台中的用户角色，请参阅了解 Amazon Quick 订阅和角色。

当您购买年度订阅时，您需要按年而不是按月为Quick用户帐户付费。通过年度订阅，您将在延长订阅期时获得折扣回馈。您不必购买年度订阅，即可创建或添加用户。

当您购买一组标准用户订阅时，可以选择要覆盖的账户数量。还可以选择订阅起始时间（从当前月份之后的一个月的任何时间到将来的一年），以及是否自动续订订阅。一起购买的所有订阅都必须使用这些设置的相同值。

您可以编辑现有的一组用户订阅以更改是否自动续订。如果一组订阅尚未激活，您还可以更改其涵盖的订阅数量，或者将其完全删除。

主题

- 查看当前订阅
- 购买订阅
- 编辑订阅
- 删除订阅
- 升级或降级用户订阅

查看当前订阅

可以按照以下步骤查看您当前的用户订阅。

查看您的当前用户订阅

1. 在应用程序栏上选择您的用户名，然后选择 “快速管理” 。
2. 选择管理定价。
3. 使用订阅计量表可查看您拥有的账户数量以及如何计费。在以下示例中，账户总共有 21 个用户：

   - 七个年度订阅用户。此处仅显示当前的活动订阅。
   - 13 个按月计费用户。

   将鼠标指针悬停在计量表的任何部分以显示该用户分段的详细信息。
4. 使用订阅表中的信息可了解您拥有的当前订阅和未来订阅。

购买订阅

可以按照以下步骤购买订阅。

购买订阅

1. 在应用程序栏上选择您的用户名，然后选择 “快速管理” 。
2. 选择管理定价。
3. 导航至作者和管理员部分，然后选择购买计划。
4. 选择或输入所需的订阅数量。
5. 选择订阅将开始的月份和年份。
6. 选择订阅是否自动续订。
7. 选择 Purchase (购买)。

编辑订阅

可以按照以下步骤编辑订阅。

编辑订阅

1. 在应用程序栏上选择您的用户名，然后选择 “快速管理” 。
2. 选择管理定价。
3. 在要更改的一组订阅旁边，选择管理。
4. （可选）如果订阅尚未开始，可更改订阅的数量。

5. 选择订阅是否自动续订。
6. 选择保存更改。

删除订阅

> **Warning**
>
> 删除 Amazon Quick 订阅会影响用户访问权限。删除订阅时：
>
> - 已删除订阅所涵盖的用户可能会无法访问快捷功能和内容
> - 订阅变更会影响整个组织对 Quick 功能的访问
> - 已删除订阅无法恢复 - 您必须购买新的订阅才能恢复访问权限
>
> 继续之前：验证受影响的用户是否有其他访问方法并了解订阅更改的影响。

可以按照以下步骤删除订阅。您只能删除尚未开始的订阅。

删除订阅

1. 在应用程序栏上选择您的用户名，然后选择 “快速管理” 。
2. 选择管理定价。
3. 在您要删除的一组订阅旁边，选择编辑。
4. 选择 Delete Subscription (删除订阅)。

> **Note**
>
> 如果您使用 Amazon Key Management Service 或 Amazon Secrets Manager 与 Amazon Quick 一起使用，则需要按照每种 Amazon 产品的定价页面中的说明向您收取访问和维护费用。有关这些产品如何计费的更多信息，请参阅以下内容：
>
> - Amazon Key Management Service 定价页面
> - Amazon Secrets Manager 定价页面
>
> 在您的账单中，费用在相应的产品下逐项列出，而不是在 Amazon Quick 下列出。

升级或降级用户订阅

亚马逊 Quick 专业版和亚马逊 Quick Enterprise 是您通过群组成员资格分配的按用户订阅。要更改用户的订阅，可以在映射到 Quick 角色的群组之间移动他们。Reader Pro 角色对应亚马逊 Quick Professional 订阅，Author Pro 角色对应亚马逊 Quick Enterprise 订阅。有关订阅如何映射到角色的更多信息，请参阅了解 Amazon Quick 订阅和角色。

有关每项订阅所含功能与当前每用户定价的完整比较，请参阅 Amazon Quick 定价。

从专业版升级到企业版

要将用户从亚马逊 Quick Professional 订阅升级为亚马逊 Quick Enterprise 订阅，请将该用户移至映射到 Author Pro 角色的群组。如果您使用 IAM 身份中心或Active Directory，则通过更新用户在身份提供商中的群组成员资格来进行此项更改。有关过程，请参阅更改用户的角色。

当用户遇到需要企业订阅的功能或使用限制时，他们也可以自己申请升级。根据您所在组织的设置，这些请求可以自动处理或需要管理员批准。有关更多信息，请参阅User-driven 许可证升级。

更改生效后，用户可以立即访问企业功能。对用户或群组的更改最多可能需要五分钟才能传播。

从企业降级为专业版

要将用户从亚马逊 Quick Enterprise 订阅降级为亚马逊 Quick Professional 订阅，请将该用户移出映射到 Author Pro 角色的群组，移至映射到 Reader Pro 角色的群组中。与升级一样，当您使用 IAM 身份中心或时，您可以通过身份提供商进行此项更改Active Directory。有关过程，请参阅更改用户的角色。

> **Important**
>
> 如果用户属于映射到不同角色的多个群组，则他们会保留授予最广泛访问权限级别的订阅。要完成降级，请将该用户从映射到 Author Pro 角色的每个群组中移除。

将用户降级后，他们将无法访问仅包含在 Amazon Quick Enterprise 订阅中的功能。在降级之前，请确保将用户拥有的所有要保留的资产转移给其他用户。对用户或群组的更改最多可能需要五分钟才能传播。

> **Note**
>
> 有关与订阅变更相关的账单调整或退款的问题，请联系客Amazon 服。

配置SPICE内存容量

SPICE (Super-fast, Parallel, In-memory Calculation Engine)是 Amazon Quick 使用的强大内存引擎。该引擎设计为快速执行高级计算及快速提供数据。在企业版中，SPICE 中存储的数据采用静态加密。有关更多信息，请参阅 Quick 中的数据加密。

SPICE容量是单独分配的 Amazon Web Services 区域。对于每个 Amazon Web Services 账户，SPICE容量都由所有使用 Quick 的人一起共享 Amazon Web Services 区域。除非你选择购买一些，否则另一个 Amazon Web Services 区域 没有SPICE容量。

快速管理员可以查看每个容量中有多少 SPICE 容量 Amazon Web Services 区域 以及其中有多少当前正在使用中。管理员还可以购买更多 SPICE 容量或释放未使用的 SPICE 容量。您只能释放数据集当前未使用的 SPICE 容量。SPICE 中的数据集会一直保留，直到有人将其从 SPICE 中移除。要更改这一点，您可以删除数据集或对其进行更改，使其不存储在 SPICE 中。

购买或释放SPICE容量仅影响当前选定容量的容量 Amazon Web Services 区域。每个都 Amazon Web Services 账户 可单独订阅 Amazon Quick，并且可以多次使用 Amazon Web Services 区域。

在对SPICE容量进行任何更改之前，请确保使用的是正确的 Amazon Web Services 账户 和 Amazon Web Services 区域。可以在不同的上下文中使用不同的 Amazon Web Services 账户 或 Amazon Web Services 区域 同时使用，如下所示：

- 如果您使用`http://quicksight.aws.amazon.com`网址打开 Amazon Quick，Amazon Quick 会自动选择您的账户，然后 Amazon Web Services 区域。你无法通过 Amazon Quick 查看你 Amazon Web Services 账户 的。如果您想使用SPICE容量，我们建议您使用其他方法打开 Amazon Quick。
- 如果您从中打开 Amazon Quick Amazon Web Services 管理控制台，Amazon Quick 将在您用于登录该主机的账户中打开。但是，它会在您在 Amazon Quick 中选择的最后一个 Amazon Web Services 区域 版本中打开。 Amazon Web Services 管理控制台 和 Amazon Quick 控制台各有一个独立运行的 Amazon Web Services 区域 选择器。更改 Amazon 控制台 Amazon Web Services 区域 中的选定内容不会更改 Amazon Quick Amazon Web Services 区域 中的选项。
- 如果您使用 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 来运行 Amazon Quick 命令，请务必为您使用的每个 Amazon Quick API 操作提供相关 Amazon Web Services 账户 信息。 Amazon Web Services 区域 并非总是必填的，如果您不提供它，则 Amazon CLI 使用您的 Amazon 配置 Amazon Web Services 区域 中的默认值。我们建议您始终明确提供 Amazon Web Services 区域，以确保将命令应用于正确的 Amazon Web Services 区域。

您必须以 Amazon Quick 管理员的身份登录才能查看或管理SPICE容量。

主题

- 查找您的往来 Amazon 账户和 Amazon Web Services 区域
- 查看中的SPICE容量和使用情况 Amazon Web Services 区域
- 隐藏 SPICE 容量标签
- 购买SPICE能力 Amazon Web Services 区域
- 启用 SPICE 自动容量购买
- 在 a 中释放SPICE容量 Amazon Web Services 区域

查找您的往来 Amazon 账户和 Amazon Web Services 区域

选择正确的 Amazon 账户和 Amazon Web Services 区域 （ 控制台 ）

1. 使用要查看其SPICE信息的 Amazon 账户打开 Amazon 控制台。如果您只有一个 Amazon Web Services 账户，则可以跳过此步骤。

   您可以按照以下步骤验证账号：

   a. 在页面顶部的导航栏中，选择右边的账户名称或编号。如果显示一个数字，则可能是您的 Amazon Web Services 账户 ID。

   b. 选择我的安全凭证以显示与您的凭证相关的信息和选项。您的 Amazon Web Services 账户 身份证显示在页面顶部附近。

   要返回原始页面，请选择左上角的 Amazon 徽标。

2. 首先在 “查找服务” 搜索框中输入 “**quicksight**”，打开 Amazon Quick。当 Amazon Quick 一词出现在搜索框后面时，请从列表中进行选择。

3. 在 Amazon Quick 中，选择右上角的个人资料图标，打开个人资料菜单。Amazon Quick 正在使用的 Amazon 名称显示在菜单中。 Amazon Web Services 区域

   URL 中 Amazon Web Services 区域 也会显示同样的内容，例如：`https://us-east-1.quicksight.aws.amazon.com/sn/admin`。如果这是您的 URL，则个人资料菜单将显示名称 N. Virginia。

   要切换 Amazon Web Services 区域，请从配置文件菜单中选择区域名称来显示支持的区域列表。然后选择要使用的区域。切换到其他 Amazon Web Services 区域 版本会更改您可以查看的SPICE使用信息。它还会更改您可以使用的Amazon Quick资产，例如数据源和控制面板。

查看中的SPICE容量和使用情况 Amazon Web Services 区域

查看当前 SPICE 容量和使用情况（控制台）

1. 打开 Amazon Quick。请确保您使用的是正确的， Amazon Web Services 账户 并 Amazon Web Services 区域 如前面的 “查找您的当前 Amazon 账户和 Amazon 地区” 中所述。
2. 从个人资料菜单中选择 “快速管理”，打开管理页面。
3. 从左侧导航窗格中选择 SPICE 容量。将显示以下信息：

   - 总 SPICE 容量部分显示已用和未使用的 SPICE 容量总量。条形图显示了在 Amazon Quick 中当前选择的存储空间 Amazon Web Services 账户 中 Amazon Web Services 区域 ，以下每个类别中有多少用于此存储空间：
     - 购买的 SPICE 容量 – 这是额外 SPICE 容量。
     - SPICE与 Amazon Quick 捆绑的容量 — 这是与您的付费用户相关的默认总容量。

     将鼠标指针悬停在计量表的任何部分以查看该容量类型的详细信息。
   - SPICE 使用情况部分显示已用和未使用 SPICE 容量的总量。条形图显示了在 Amazon Quick 中当前选择的存储空间 Amazon Web Services 账户 中 Amazon Web Services 区域 ，以下每个类别中有多少用于此存储空间：
     - 已用 SPICE 容量：这是您为每用户获取的默认 SPICE 容量的已使用部分。
     - 未使用 SPICE 容量：这是您为每用户获取的默认 SPICE 容量的未使用部分。
     - 可释放的未使用容量 – 这是已购买但未使用的容量，因此，可以释放以降低成本。

隐藏 SPICE 容量标签

Amazon Quick 账户管理员可以选择向 Amazon Quick 作者隐藏账户范围内的SPICE容量使用情况和剩余大小标签。此功能适用于所有使用自定义权限的企业账户。有关 Amazon Quick 中自定义权限的更多信息，请参阅自定义对 Amazon Quick 功能的访问权限

使用以下步骤在 Amazon Quick 控制台中隐藏SPICE容量使用情况。

1. 打开 Quick 控制台。
2. 在 Amazon Quick 控制台的任何页面上，选择您的个人资料名称，然后选择 “快速管理”。

   管理快捷菜单仅适用于 Amazon Quick 管理员。如果您无法访问此菜单，请联系您的 Amazon Quick 账户管理员寻求帮助。
3. 选择管理用户，然后选择管理权限。

4. 编辑或创建新的自定义权限。对于限制对以下对象的访问，在数据集下，选择查看账户 SPICE 容量。
5. 完成创建或更改自定义权限后，选择创建或更新。

在创建或更新用于隐藏 SPICE 容量使用情况的自定义权限后，请使用 `UpdateUser` API 将新权限分配给用户。

购买SPICE能力 Amazon Web Services 区域

购买更多 SPICE 容量（控制台）

1. 打开 Amazon Quick。请确保您使用的是正确的， Amazon Web Services 账户 并 Amazon Web Services 区域 如前面的 “查找您的当前 Amazon 账户和 Amazon 地区” 中所述。
2. 从个人资料菜单中选择 “快速管理”，打开管理页面。
3. 从左侧导航窗格中选择 SPICE 容量。
4. 选择购买更多容量按钮。
5. 为当前在 Amazon Quick 中选定的SPICE容量输入要购买的容量数量。 Amazon Web Services 区域
6. 要确认您的选择，请选择购买 SPICE 容量。要退出而不进行任何更改，请选择取消。

启用 SPICE 自动容量购买

开启SPICE自动容量购买功能，允许 Amazon Quick 自动管理您的 Amazon Quick 账户的SPICE容量。当您开启自动容量购买功能时，Amazon Quick 会根据您的账户使用情况评估需要多少容量。当您的账户占用更多SPICE存储空间时，Amazon Quick 会根据需要自动代表您购买SPICE容量。这允许用户根据需要提取数据，而无需估算使用量或手动购买 SPICE 数据。自动容量购买使新客户、ISV 和大型公司可以更轻松地直接访问 SPICE，而无需了解、跟踪或手动购买其账户的 SPICE 容量。Amazon Quick 管理员仍然可以手动购买和释放SPICE容量。

自动容量购买不支持自动减量。如果用户想要减少 SPICE 使用量，则必须手动释放容量。

默认情况下，在 Amazon Quick 控制台中创建的所有新 Amazon Quick 账户都在其容量所在区域开启了自动容量购买功能。要为其他地区开启自动容量购买功能，Amazon Quick 账户管理员可以从 SPICE 容量管理页面手动开启自动容量购买功能。

默认情况下，使用 Amazon Quick API 创建的所有新 Amazon Quick 账户和所有现有的 Amazon Quick 账户都关闭了自动容量购买功能。要开启自动容量购买功能，Amazon Quick 账户管理员可以从 SPICE 容量管理页面手动开启自动容量。

启用或关闭 SPICE 容量购买

1. 打开 Quick 控制台。
2. 在 Amazon Quick 控制台的任何页面上，选择您的个人资料名称，然后选择 “快速管理”。

   管理快捷菜单仅适用于 Amazon Quick 管理员。如果您无法访问此菜单，请联系您的 Amazon Quick 账户管理员寻求帮助。
3. 选择 SPICE 容量。
4. 在打开的 “SPICE容量” 页面上，打开Auto-purchase 容量。

要关闭自动容量购买功能，请按照上述步骤操作并关闭Auto-purchase 容量。当自动购买容量关闭时，超过账户的 SPICE 容量的提取或刷新会自动失败。

Amazon Quick 管理员可以随时开启或关闭自动容量定价。如果您在使用后关闭自动容量购买，则您账户的当前容量将成为您账户的购买容量。如果您在关闭 auto purchase 时您的账户没有剩余容量，则下次摄取或刷新将失败。

如果您在开启自动SPICE容量购买功能时账户已超出其容量，Amazon Quick 会自动将您的账户容量与您当前的使用量进行匹配。在 Amazon Quick 匹配您的账户容量后，自动购买逻辑就会启动。

在 a 中释放SPICE容量 Amazon Web Services 区域

释放未使用的 SPICE 容量（控制台）

1. 打开 Amazon Quick。请确保您使用的是正确的， Amazon Web Services 账户 并 Amazon Web Services 区域 如前面的 “查找您的当前 Amazon 账户和 Amazon 地区” 中所述。
2. 从个人资料菜单中选择 “快速管理”，打开管理页面。
3. 从左侧导航窗格中选择 SPICE 容量。
4. 选择 Release unused purchased capacity (解除未使用的已购买容量)。
5. 请执行以下操作之一：

   - 要从当前在 Amazon Quick 中选择 Amazon Web Services 区域 的SPICE容量中释放所有容量，请选择全部释放。
   - 要从 Amazon Quick 中当前选择的SPICE容量中释放部分千兆字节的容量，请输入要释放的千兆字节数。 Amazon Web Services 区域
6. 要确认您的选择，请选择释放 SPICE 容量。要退出而不进行任何更改，请选择取消。

索引容量

索引是一个结构化的文档语料库，可实现高效的搜索、排序和数据访问。Amazon Quick 使用索引来存储、准备和同步您上传到快捷空间的任何文件。然后，它使用这些索引数据在聊天对话期间生成代理驱动的响应。

主题

- 存储分配
- 区域分配
- 手动缩放和自动缩放
- 索引总容量
- 查看索引容量使用情况
- 释放未使用的索引容量
- 在容量模式之间切换

存储分配

在 Quick 进行任何处理之前，您将获得索引容量，即文档在源位置（例如 S3 SharePoint、Confluence）的原始文件大小来衡量。当您在本地注册时，Quick 会自动创建索引，并启用自动缩放（一种根据使用情况自动调整索引容量的机制）。您的 Quick Index 存储分配基于您的用户数量和订阅级别。专业用户每位用户可获得 25 GB 的存储空间，企业用户每位用户获得 50 GB 的存储空间。超额费用按每月每 GB 5 美元计费。分配的存储空间和超额存储按付款人账户级别进行汇总。这取代了之前自动配置的 50 MB（提取的文本）默认索引功能。

区域分配

您的 Quick Index 存储分配按您所在区域的折扣计费，也就是您在设置快速订阅时选择的区域。如果您在本地区域以外的其他区域预配置 Quick Index 容量，则该存储将被视为超量，按每月每 GB 5 美元计费。

手动缩放和自动缩放

您可以通过两种方式通过 Quick 控制台购买更多容量。首先，默认情况下，所有账户都启用自动购买。当您的使用量接近您的组织分配时，系统会自动以 0.25 GB 为增量购买额外容量，最大为 2 TB。其次，您可以手动购买容量，从 0.25 GB 到 2 TB 不等，以 0.25 GB 为增量。预先填充的自动购买限制设置为 2 TB，您可以在控制台中进行调整。手动购买的默认金额设置为 0.25 GB。对于手动购买模式，将根据您购买的存储容量进行计费，而在 auto scale 模式下，将按照 0.25 GB 增量捆绑包计费，具体取决于您消耗的容量。

Quick Index 的自动缩放限制目前设置为每个账户 2 TB 的存储空间，取代了之前提取文本的 60 GB 限制。如果您需要索引超过 2 TB，请向 Amazon 支持部门提交请求以延长此限制。

索引总容量

您必须为 Amazon Quick 索引购买数据存储容量，才能从知识库中提取数据并将文件上传到空间。在索引容量页面中，第一个水平条显示您的索引总容量。这是索引中当前可用于支持文件上传和知识库的容量。您可以根据需要在手动和自动缩放索引容量模式之间切换。当自动缩放模式开启时，此容量会根据您的摄取需求自动调整以反映最新的可用容量。手动模式开启时，此总容量表示您根据对摄取需求的估算为账户购买的实际容量。

如果您之前购买了以提取的 MB 存储空间为单位的索引容量，则您现有购买的容量将自动转换为新的原始存储维度。手动购买容量时，也可以释放未使用的容量。如果您想释放所有预配置的索引容量，则可以在删除 Amazon Quick 实例中的相应数据（例如空间和知识库中的文件上传）之后再这样做。

> **Note**
>
> 启用自动缩放功能后，Amazon Quick 可能会在并发使用量高的时段临时预配置超过您的最大购买限制的容量，以保持性能。但是，您只需为不超过您配置的最大购买限额的容量付费，而不会为出现的任何临时超额配置付费。

管理购买选项

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 选择 “快速管理”。
3. 在管理员控制台的左侧导航菜单中，选择 “订阅”，然后选择 “索引容量”。
4. 在索引容量中，从索引总容量中选择管理容量，然后执行以下操作：

    a. 在 “管理购买选项” 中，执行以下任一操作：

        i. 要根据使用情况自动扩展索引容量，请选择 Auto-scale （推荐）。这会根据您的使用情况自动以 0.25 GB 为增量调整索引容量，并根据需要购买或发布。然后，在最高购买限额中设置自动购买停止的限制。最大购买限额的值必须为 2 TB。最大购买限额不能低于当前已用容量。

        ii. 要手动购买容量，请选择手动。然后，在索引容量中，设置您希望索引容纳的总容量。容量必须介于 0.25 GB-2 TB 之间，您可以以 0.25 GB 为增量增加容量。当你想降低索引的当前容量时，不能将其降低到已用容量以下。由于容量以 0.25 GB 为增量进行管理，因

此只能减少到比当前使用量高出下一个 0.25 GB 单位。例如，如果您的索引有 2 GB 的容量，消耗了 1.1 GB，则可以将容量减少到 1.25 GB，但不能减少到 1 GB，因为 1-1.25 GB 单位中的一部分已在使用中。

b. 选择确认。

查看索引容量使用情况

Amazon Quick 管理控制台会显示您购买的索引容量和索引容量的使用情况。以下过程向您展示了如何查看它们。

查看索引数据容量使用情况

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 选择 “快速管理”。
3. 从左侧导航菜单中选择 “订阅”，然后选择 “索引容量”。
4. 在索引容量中，您可以在索引容量使用情况下找到您的容量使用情况。第一个栏显示您购买的总容量，第二个栏显示您的索引容量使用情况。

释放未使用的索引容量

Amazon Quick 管理控制台会显示您购买的索引容量和索引容量的使用情况。如果您手动配置了容量，则可以选择释放未使用的索引容量。如果您已为索引启用自动缩放功能，则无需释放索引容量，因为 Amazon Quick 会根据您的使用量自动扩展索引容量。以下过程说明如何释放未使用的索引容量。

> **Note**
>
> 要释放任何预配置的索引容量，必须删除上传到空间的所有数据集和文件。然后，按照步骤释放未使用的索引容量。

释放索引数据容量

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 选择 “快速管理”。
3. 从左侧导航菜单中选择 “订阅”，然后选择 “索引容量”。
4. 在索引容量中，选择管理容量。

5. 在管理索引容量中，将索引容量减少到所需的值。

在容量模式之间切换

您可以随时在手动和自动缩放索引容量模式之间切换。从自动缩放切换到手动缩放时，您的当前容量将变为固定的手动容量。从手动缩放切换到自动缩放时，您可以设置最大购买限制，Amazon Quick 会根据使用情况自动调整容量。

To switch from auto-scale to manual capacity

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 选择 “快速管理”。
3. 在管理员控制台的左侧导航菜单中，选择 “订阅”，然后选择 “索引容量”。
4. 在索引容量中，从索引总容量中选择管理容量。
5. 在管理索引容量中，选择手动。
6. 在索引容量中，设置所需的手动容量。该值必须介于 0.25 GB-2 TB 之间，以 0.25 GB 为增量，并且不能小于当前使用量。
7. 选择确认。

To switch from manual to auto-scale capacity

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 选择 “快速管理”。
3. 在管理员控制台的左侧导航菜单中，选择 “订阅”，然后选择 “索引容量”。
4. 在索引容量中，从索引总容量中选择管理容量。
5. 在管理索引容量中，选择 Auto-scale （推荐）。
6. 在最高购买限额中，设置您的最大购买限额。该值必须介于 0.25 GB-2 TB 之间，以 0.25 GB 为增量，并且不能小于当前使用量。
7. 选择确认。

管理身份

Amazon Quick 中的身份管理包括控制谁可以访问您的 Quick 资源以及他们可以执行哪些操作。本节介绍管理用户身份的基本任务，包括添加和删除用户、将他们组织成组以便于权限管理，以及在不同的身

份管理系统之间进行过渡。无论您使用的是 IAM Identity Center、联合身份提供商还是其他身份验证方法，这些主题都将帮助您建立适当的访问控制并维护 Quick 环境的安全。

在管理用户访问权限之前，务必了解 Amazon Quick 订阅名称与用户角色的对应关系。有关订阅类型及其功能的信息，请参阅了解 Amazon Quick 订阅和角色。

主题

- 在 Amazon Quick 中管理用户访问权限
- User-driven 许可证升级
- 在 Amazon Quick 中创建和管理群组

在 Amazon Quick 中管理用户访问权限

目标受众：系统管理员和 Amazon Quick 管理员

Amazon Quick 管理员在 Quick 中管理用户访问权限。Quick 中的用户访问权限管理由您的 Quick 账户身份配置决定。对于使用 IAM Identity Center 或的账户Active Directory，将群组分配给 Quick 角色。可以为组分配管理员、作者、读者、管理员 Pro、作者 Pro 或读者 Pro 角色。有关 Quick 中专业角色的更多信息，请参阅生成式 BI 入门。请注意，Reader Pro 映射到亚马逊快速专业版订阅，Author Pro 映射到亚马逊 Quick Enterprise 订阅。有关将您的 Amazon Quick 账户与 IAM 身份中心集成的更多信息，请参阅管理 IAM 身份中心用户的访问权限。

要了解订阅名称与用户角色及其功能的关系，请参阅了解 Amazon Quick 订阅和角色。

使用 Quick 的 Amazon Quick 账户和 IAM 用户可以直接在 Quick 中创建用户。这些用户及其角色在用户级别进行管理。有关更多详细信息，请参阅管理 Quick 和 IAM 用户的访问权限。

主题

- 管理 IAM Identity Center 用户的访问权限
- 管理 Amazon Quick 和 IAM 用户的访问权限

管理 IAM Identity Center 用户的访问权限

适用于：企业版

目标受众：系统管理员和亚马逊 Quick 管理员

Amazon 管理员可以使用本主题来了解有关管理与 IAM 身份中心集成的账户的更多信息。本节中的信息也适用于使用的快速帐户Active Directory。

要管理 Quick 用户，您必须拥有 Quick 中的管理权限以及相应的 Amazon 权限。有关必要 Amazon 权限的更多信息，请参阅 Quick 的 IAM 策略示例。如果您使用目录组，您需要是网络管理员。

每个 Quick 企业版帐户可以拥有无限数量的用户。不支持包含分号（；）的用户名。

使用以下主题添加、查看和停用 Quick 用户。

> **Important**
>
> 您无法将 Amazon Quick 用户或群组从一个身份存储重新映射到另一个身份存储。例如，如果您要从本地 Active Directory 迁移到 Amazon Directory Service或反过来，则取消订阅并重新订阅 Amazon Quick。之所以这样做，是因为即使用户的别名保持不变，底层的身份数据也会发生变化。为了简化过渡，请提前要求您的用户在迁移之前记录其所有 Amazon Quick 资产和设置。

主题

- 添加用户
- 管理用户访问权限
- 停用用户账户
- 更改用户的角色
- 删除企业账户

添加用户

使用 IAM 身份中心，通过将用户的 IAM 身份中心群组关联到 Quick 中的管理员、管理员专业人士、作者、作者专业人士、读者或读者专业人士角色，将用户添加到 Amazon Quick。所选群组中的所有用户都有权登录 Quick。

有关 Quick 中专业角色的更多信息，请参阅生成式 BI https://docs.amazonaws.cn/quicksight/latest/user/generative-bi-get-started.html 入门。

要查看哪些群组已集成到您的 Quick 帐户，请按照管理用户访问权限中的步骤进行操作。

管理用户访问权限

使用以下步骤查看分配给授予 Quick 访问权限的角色的群组。

1. 打开 Quick 控制台。
2. 在应用程序栏上选择您的用户名，然后选择管理帐户。
3. 选择 Manage Users。
4. 选择管理角色组。
5. 在管理角色组页面中，使用表格在 IAM 身份中心或 Active Directory 中从 Quick 中的管理员、用户或读者角色中添加或删除群组。

停用用户账户

停用 Amazon Quick 群组或用户账户会移除该群组或用户对 Quick 资源（如分析或数据集）的访问权限。从授予快速访问权限的群组中移除的 IAM 身份中心或 Active Directory 用户将失去对 Quick 的访问权限。这些用户会显示在 Quick 的“非活动用户”列表中，直到下个月的第一天。之后，已停用的用户将自动从不活跃用户列表中删除。在停用某个用户之前，您可以使用资产管理控制台将其资源重新分配给其他用户。

如果您以后需要重新激活 Quick 用户的帐户，请将该用户加入一个可以访问 Quick 的群组。这样做可以恢复他们对 Quick 以及仍与该用户关联的任何现有资源的访问权限。

> **Note**
>
> 将 IAM 身份中心集成到您的亚马逊 Quick 账户或 Active Directory 用户后，您可以通过将用户移至与其他 Amazon Quick 角色关联的群组来更改用户的角色类型。如果用户属于映射到不同 Amazon Quick 角色类型的多个群组，则该用户能够使用提供最广泛访问级别的角色访问 Amazon Quick。使用其他身份类型的账户不能通过在组之间转移用户来对用户进行升级或降级。有关更多信息，请参阅更改用户的角色。

通过添加或删除与 Amazon Quick 中的角色关联的一个或多个 IAM 身份中心或 Active Directory 群组，您可以一次激活或停用多个用户。

更改用户的角色

如果您使用的是 IAM 身份中心或 Active Directory，则可以通过在群组中添加或删除用户来更改用户的角色，该群组映射到您要在 Quick 中分配给他们的角色。您也可以通过向 Quick 中的角色添加新群组来执行此任务。为此，您既需要 Quick 中的管理权限，也需要相应的 Amazon 权限。

使用 IAM Identity Center 集成用户，您可以通过将用户移至与其他 Quick 角色关联的群组来更改用户的角色类型。如果用户属于映射到不同角色类型的多个群组，则该用户能够使用提供最广泛访问权限级别的角色访问 Quick。

当您在 Quick 中对用户或群组进行更改时，更改最多可能需要五分钟才能生效。此类更改的示例如下：

- 删除用户
- 将用户从管理员更改为作者
- 添加或删除组成员

五分钟的时段内允许更改在整个系统中传播。

删除企业账户

如果用户从 IAM 身份中心或 Active Directory 中删除，或者从与 Quick 中的角色关联的群组中移除，则该用户将不再存在于 Quick 中。您无需在 Quick 应用程序中删除用户。在下个月的第一天之前，已删除的用户将显示在 Quick 的“非活动用户”列表中。在该日期过后，将自动从列表中删除用户。

当用户从您的身份提供商中移除时，不会自动转移或删除该用户的资产。管理员可以查看已删除的用户并将其资产转移给其他用户。要转移不再拥有所有者的资产，请参阅亚马逊快速资产管理。有关用户移除如何影响资产和数据的完整模型，请参阅Amazon Quick 中的用户生命周期和数据处理。

管理 Amazon Quick 和 IAM 用户的访问权限

Amazon Quick 账户管理员可以使用此主题详细了解如何管理使用 IAM 或 Quick 进行联合身份验证的账户。

要管理 Quick 用户，您必须拥有 Quick 中的管理权限以及相应的 Amazon 权限。有关必要 Amazon 权限的更多信息，请参阅 Quick 的 IAM 策略示例。

每个 Quick 企业版帐户可以拥有无限数量的用户。不支持包含分号（；）的用户名。

使用以下主题了解有关管理 Quick 和 IAM 用户访问权限的更多信息。

主题

- 邀请用户访问亚马逊 Quick
- 查看亚马逊 Quick 账户详情
- 删除亚马逊 Quick 用户账户

邀请用户访问亚马逊 Quick

适用于：企业版和标准版

目标受众：亚马逊 Quick 管理员

使用以下步骤邀请用户访问 Quick。

1. 在应用程序栏上选择您的用户名，然后选择 “快速管理” 。
2. 选择 Manage Users。在此屏幕上，您可以管理在您的账户中已存在的用户。
3. 选择 Invite users。
4. 在邀请用户加入此账户表中，输入您想要授予 Quick 访问权限的人员的新用户名。如果用户是 IAM 用户，请输入他们的 IAM 用户名。然后，按 +。用户的 IAM 用户名可以与其电子邮件地址相同。

   重复该步骤，直到输入了要邀请的所有用户。然后，转至下一步以输入详细信息。
5. 在电子邮件中键入账户的电子邮件地址。

   > **Note**
   >
   > 目前，电子邮件地址区分大小写。不支持电子邮件通讯组列表邀请用户。取而代之的是，向每位用户发送单独的邀请。要与多个用户共享仪表板、数据集和代理等资产，请在 Quick 中创建用户组。
6. 对于角色，请选择要分配给每个受邀人员的角色。角色决定授予该账户的权限级别。

   - 管理员角色：
     - 管理员 — 用户既可以使用 Amazon Quick 进行创作，也可以执行管理任务，例如管理用户或购买 SPICE 容量。

- 管理员专业版 — 用户能够执行亚马逊快速管理员的所有操作，并利用适用的亚马逊快速生成商业智能功能。有关 Amazon Quick 中专业版角色的更多信息，请参阅生成式商业智能https://docs.amazonaws.cn/quicksight/latest/user/generative-bi-get-started.html入门。

IAM 用户和 Amazon Quick 管理员可以执行的管理任务有一些区别。之所以出现这些差异，是因为某些管理任务需要权限 Amazon，而只有 Amazon Quick 的用户则不具备这些权限。这些差异如下：

- Amazon Quick 管理员可以管理用户、SPICE容量和订阅。
- 具有管理权限的 IAM 用户还可以管理用户、SPICE 容量和订阅。此外，他们还可以管理 Amazon Quick 的 Amazon 资源权限、升级到企业版以及取消订阅 Amazon Quick。

如果您想创建具有管理员权限且具有 IAM 访问权限的用户，请 Amazon 咨询您的管理员。确保 IAM 用户在其 IAM 权限政策中拥有使用 Amazon Quick 资源所需的所有必要声明。有关需要哪些声明的更多信息，请参阅 Amazon Quick 的 IAM 政策示例。

- 作者角色：
  - 作者 — 用户能够在 Amazon Quick 中编写分析和控制面板，但不能在 Amazon Quick 中执行任何管理任务。
  - 作者专业版 — 用户能够执行亚马逊快速作者的所有操作，并利用适用的亚马逊快速生成商业智能功能。有关 Amazon Quick 中专业版角色的更多信息，请参阅生成式商业智能https://docs.amazonaws.cn/quicksight/latest/user/generative-bi-get-started.html入门。
- 读者角色（仅限企业）：
  - 读者 – 用户能够与共享控制面板交互，但不能创作分析或控制面板，也不能执行任何管理任务。
  - READER PRO — 用户能够执行亚马逊快速阅读器的所有操作，并利用适用的亚马逊快速生成商业智能功能。有关 Amazon Quick 中专业版角色的更多信息，请参阅生成式商业智能https://docs.amazonaws.cn/quicksight/latest/user/generative-bi-get-started.html入门。

7. 对于 IAM 用户，确认与 IAM 用户关联的账户显示 “是”，对与 Amazon 用户关联的账户显示 “否” Quick-only。
8. （可选）要删除用户，请选择相关行末尾的删除图标。
9. 选择邀请。

查看亚马逊 Quick 账户详情

目标受众：亚马逊 Quick 管理员

您可以在管理用户页面上查看亚马逊 Quick 账户。要查看 Amazon Quick 用户账户，请使用以下步骤。

1. 在应用程序栏上选择您的用户名，然后选择 “快速管理” 。
2. 选择 “管理用户” 以查看有关 Amazon Quick 用户的详细信息。显示的信息包括：

   - 用户名 – 此人的用户名。
   - 电子邮件 – 与此用户名关联的电子邮件。
   - 角色 – 此人的用户名所属的安全群组：管理员、管理员 PRO、作者、作者 PRO、读者或读者 PRO。
   - 上次激活时间 — 此人上次访问 Amazon Quick 控制台的日期和时间。不是活跃用户的任何人，其上次活跃时间的状态均为 `User has no activity`。

   您还可以在此屏幕中看到已删除或不活跃的用户。
3. 要查找某个用户名，可在搜索框中输入用户名或电子邮件的部分或全部内容。搜索不区分大小写，不支持通配符。要清除搜索结果并查看所有用户名，可删除搜索条目。

删除亚马逊 Quick 用户账户

目标受众：亚马逊 Quick 管理员

> **Warning**
>
> 删除用户账户会对整个组织造成永久性的后果。删除用户账户时：
>
> - 除非您在删除之前将其转让给其他用户，否则仅由用户拥有的资产将被永久删除。
> - 拥有其他所有者的资产仍可供这些所有者使用；已删除用户的权限将被移除。
> - 此操作无法撤消-已删除的资源无法恢复。
>
> 在删除账户之前，务必将关键资源转移给另一个用户。在继续删除任何账户之前，请使用资产管理控制台查看所有用户拥有的资产。

有关用户移除如何影响资产和数据的完整模型，请参阅Amazon Quick 中的用户生命周期和数据处理。

Amazon 管理员或亚马逊 Quick 管理员可以删除账户。在 Amazon Quick 的标准版和企业版中，删除亚马逊 Quick 用户账户的作用相同。

删除 Amazon Quick 用户账户会移除或转移其资源。在企业版中，网络管理员可以通过将Amazon Quick用户账户从有权访问Amazon Quick的网络组中删除来暂时将其停用。如果用户被删除但未被停用，该用户仍然可以作为新用户访问 Amazon Quick。有关停用企业帐户的更多信息，请参阅停用用户帐户。

使用以下步骤删除 Amazon Quick 用户账户。

1. 在应用程序栏上选择您的用户名，然后选择 “快速管理” 。
2. 选择 Manage Users。
3. 找到要删除的账户，然后选择该行末尾的删除图标。
4. 选择删除或转移用户拥有的所有资源，然后选择 OK (确定)。
5. 请执行以下操作之一：
   - 如果您选择转移用户资源，请输入接收这些资源的目标账户的用户名，然后选择 Delete and transfer resources (删除和转移资源)。
   - 如果您选择删除用户资源，请选择 Delete。您不能撤消此操作。

User-driven 许可证升级

适用于：企业版

目标受众：系统管理员和 Amazon Quick 管理员

User-driven 许可证升级允许用户随着需求的增长在许可证层之间无缝切换。当用户遇到需要更高等级或达到使用限制的功能时，Amazon Quick 会提供上下文升级提示，以帮助他们不受干扰地继续工作。

> **Note**
>
> 根据贵组织的设置，升级可能会自动处理或需要管理员批准。

概述

User-driven 许可证升级使 Amazon Quick 用户能够在遇到需要额外功能的功能或达到使用限制时申请更高级别的许可。这种自助服务方法减少了用户体验中的摩擦，同时保持了对许可决策的管理控制。

升级过程设计为符合情境且不会造成中断。用户在需要其他功能时会看到升级提示，这使他们能够在获得批准后无缝地继续工作。

可用的升级路径

用户可以通过以下路径申请升级：

- BI Reader to Professional：支持高级分析、自定义可视化和增强的共享功能。
- 专业到企业：解锁企业功能，包括高级安全、治理和管理控制。

每种升级途径都允许在获得批准后立即访问新功能，账单更改将根据贵组织的计费周期生效。

Feature-based 升级

当用户尝试访问其当前等级中未提供的功能时，Amazon Quick 会显示上下文升级提示。这些提示说明了更高级别的好处，并指导用户完成升级请求流程。

触发基于功能的升级提示的常见场景包括：

- 访问高级可视化类型
- 正在尝试使用 AI-powered 功能
- 正在尝试创建或修改某些仪表板元素
- 访问企业安全或治理功能

Threshold-based 升级

当用户接近或超过其当前许可证级别的使用限制时，他们会收到升级提示。这些提示显示在上下文中，允许用户升级并继续工作，而不会受到干扰。

Threshold-based 升级由以下因素触发：

- 达到数据源连接限制
- 超过仪表板或分析的创建限制
- 接近用户或共享限制
- 达到存储或计算使用率阈值

该系统提供有关当前使用情况、限制以及升级到下一级别的好处的清晰信息。

主题

- 用户如何升级许可证
- 管理员配置
- 管理升级请求
- 监控升级
- User-driven 许可证升级常见问题解答

用户如何升级许可证

适用于：企业版

从主页升级

1. 导航至 Amazon 快速主页
2. 找到页面顶部的 “探索 Amazon Quick 的强大新功能” 部分
3. 如果需要，请选择 “显示更多” 以查看所有可用的功能卡
4. 选择您感兴趣的功能卡（例如 AI 功能或自动化）
5. 在出现的模式中查看功能描述和优点
6. 选择 “申请升级到专业版” 或 “申请升级到企业版”
7. 选择确认升级

接下来会发生什么：

- Auto-approval 启用：用户会看到一条消息：“您的访问权限正在升级。10 分钟后再回来看看继续。” 升级将在大约 10 分钟内自动进行。
- 需要管理员批准：用户会看到一条消息：“您的请求已发送。批准后将发送一封电子邮件。” 管理员将审核并处理该请求。

在达到使用限制时升级

- 当用户达到使用量阈值时，他们当前的工作流程中会显示一条通知

- 用户查看其当前使用情况和下一等级的限制
- 选择 “立即升级” 继续工作
- 查看新套餐中包含的定价和功能
- 选择确认升级

查看和比较许可证等级

- 在任何升级提示中，选择 “查看许可证级别”
- 查看每个等级的功能和定价
- 将当前等级与可用的升级选项进行比较
- 选择最能满足需求的等级
- 选择升级以继续

查看当前许可证

要查看当前的许可证等级和使用情况，请执行以下操作：

1. 选择右上角的个人资料图标
2. 当前的许可证等级直接显示在配置文件下拉列表中

管理员配置

适用于：企业版

目标受众：系统管理员和 Amazon Quick 管理员

作为 Amazon Quick 管理员，您可以为用户驱动的许可证升级配置各种设置，包括启用该功能、设置批准策略和配置自定义权限配置文件。

启用用户驱动的升级

在用户可以申请许可证升级之前，您必须在 Amazon Quick 账户设置中启用用户驱动的升级功能。

访问管理员设置

- 登录您的 Amazon Quick 管理员账户
- 导航到控制台的 “管理账户” 部分
- 查看用户升级部分
- 使用切换按钮 Enable/Disable -自动批准升级

配置批准设置

管理员可以配置三种类型的升级管理：

- 完全关闭-用户无法请求升级
- 管理员批准（IAM Identity Center 和 AD 的默认设置）— 用户可以申请需要管理员批准的升级
- 用户驱动的升级（IdP 的默认）— 用户无需批准即可自动升级

为与 IAM 身份中心或 Active Directory 集成的 Amazon Quick 账户创建自定义权限配置文件

Amazon Quick 账户管理员可以使用以下步骤为与 IAM 身份中心或 Active Directory 集成的 Amazon Quick 账户创建自定义权限配置文件。

为与 IAM 身份中心或 Active Directory 集成的 Amazon Quick 账户创建自定义权限配置文件

1. 登录 Amazon 管理控制台。
2. 打开 Amazon Quick。
3. Amazon 快速管理控制台打开。选择 “自定义权限”。
4. 此时将打开管理自定义权限页面。选择以下任一选项。
5. 要创建新的自定义权限配置文件，请选择创建。
6. 要编辑或查看现有的自定义权限配置文件，请选择所需配置文件旁边的省略号（三个点），然后选择编辑。
7. 如果要创建或更新自定义权限配置文件，请为以下项目做出选择。
8. 对于名称，为自定义权限配置文件输入名称。
9. 在 “限制” 中，选择 “用户升级” 下的 “允许用户升级或请求升级”。选择您要拒绝的任何其他选项。您未选择的任何选项都被允许。
10. 选择创建或更新，确认您的选择。要返回而不进行任何更改，请选择返回。

11. 完成更改后，记录自定义权限配置文件的名称。向 API 用户提供自定义权限配置文件的名称，以便他们将自定义权限配置文件应用于角色或用户。

为使用 Amazon Quick 托管用户的 Amazon Quick 账户创建自定义权限配置文件

Amazon Quick 账户管理员可以使用以下步骤为使用 Amazon Quick 托管用户的 Amazon Quick 账户创建自定义权限配置文件。

为 Amazon Quick 托管用户创建自定义权限配置文件

1. 打开 Amazon Quick 控制台。
2. 在 Amazon Quick 控制台的任何页面上，选择右上角的 “管理 Amazon Quick”。
3. 只有 Amazon Quick 管理员才能访问 “管理亚马逊快捷菜单” 选项。如果您无权访问 “管理亚马逊快捷菜单”，请联系您的 Amazon Quick 管理员寻求帮助。
4. 选择 “自定义权限”。您也可以选择 “管理用户” 部分，然后选择 “管理自定义权限”。
5. 此时将打开管理自定义权限页面。选择以下任一选项。
6. 要创建新的自定义权限配置文件，请选择创建。
7. 要编辑或查看现有的自定义权限配置文件，请选择所需配置文件旁边的省略号（三个点），然后选择编辑。
8. 如果要创建或更新自定义权限配置文件，请为以下项目做出选择。
9. 对于名称，为自定义权限配置文件输入名称。
10. 在 “限制” 中，选择 “用户升级” 下的 “允许用户升级或请求升级”。选择您要拒绝的任何其他选项。您未选择的任何选项都被允许。
11. 选择创建或更新，确认您的选择。要返回而不进行任何更改，请选择返回。
12. 完成更改后，记录自定义权限配置文件的名称。向 API 用户提供自定义权限配置文件的名称，以便他们将自定义权限配置文件应用于角色或用户。

应用自定义权限配置文件

使用 Amazon Quick API 将自定义权限配置文件应用于 Amazon Quick 角色

有关更多信息，请参阅将自定义权限配置文件应用于角色。

使用 Amazon Quick API 向用户应用自定义权限配置文件

有关更多信息，请参阅将自定义权限配置文件应用于用户。

将自定义权限配置文件应用于账户

有关更多信息，请参阅将自定义权限配置文件应用于账户。

使用 Amazon Quick API 将自定义权限配置文件应用于账户

有关更多信息，请参阅使用 API 应用自定义权限配置文件。

管理升级请求

适用于：企业版

目标受众：系统管理员和 Amazon Quick 管理员

作为管理员，您可以通过 Amazon Quick 管理控制台查看和管理用户许可证升级请求。本节介绍如何根据贵组织的身份管理设置批准、拒绝或验证升级请求。

查看升级请求

要查看待处理的升级请求，请导航到管理员控制台中的用户升级部分。请求表显示每个待处理请求的用户名、当前角色、请求的角色、请求日期和可用操作。

查看升级请求

1. 以管理员身份登录 Amazon Quick 控制台。
2. 从右上角选择 “快速管理 Amazon”。
3. 导航至 “用户升级” 部分。
4. 查看表中待处理的请求。

正在处理升级请求

处理升级请求的流程因贵组织的身份管理设置而异。

正在处理 IdP 身份类型的请求

对于使用身份提供商 (IdP) 身份验证的组织，管理员可以直接批准或拒绝请求。

处理 IdP 升级请求

1. 在升级请求表中，选择要处理的请求的查看详细信息。
2. 在打开的模式中查看请求详情。
3. 请选择以下选项之一：
   - 批准-立即批准请求的许可证升级
   - 拒绝-拒绝升级请求
4. 确认您的选择。系统会显示一条成功消息，并将已处理的请求从待处理列表中删除。

处理 IAM 身份中心和 Active Directory 身份类型的请求

对于使用 IAM Identity Center 或 Active Directory 的组织，管理员必须在验证升级之前将用户添加到相应的群组中。

处理 IAM 身份中心和 Active Directory 升级请求

1. 在升级请求表中，选择要处理的请求的查看详细信息。
2. 请注意模态中显示的所需群组名称。
3. 导航到您的 IAM 身份中心或活动目录管理控制台。
4. 将用户添加到所请求的许可证等级所需的群组中。
5. 返回 Amazon Quick 管理控制台并选择 “验证”。
6. 系统会检查用户的群组成员资格，如果验证成功，则完成升级。

或者，您可以选择 “拒绝” 以拒绝升级请求，而无需进行任何群组更改。

了解升级请求状态

升级请求可以具有以下状态：

- 待处理-请求正在等待管理员的操作
- 已@@ 批准-请求已获得批准且用户许可证已升级
- 已@@ 拒绝-请求已被管理员拒绝
- 已验证 — 对于 IAM 身份 Center/AD 设置，用户已被添加到所需的群组并且升级已完成

监控升级

适用于：企业版

目标受众：系统管理员和 Amazon Quick 管理员

管理员可以通过以下方式监控用户升级：

- CloudTrail 日志-提供所有升级请求和批准的审计跟踪。

管理员的计费注意事项

- 在每个计费周期内，用户需要按其最高许可等级计费。
- 按比例计费：当您在 Amazon 中升级用户订阅时 QuickSuite，将按升级当月按比例分摊账单。这意味着：

  如果您从 BI Reader ($3/month) 升级到专业版 ($20/month)，则从升级之日起到该账单月底，将按美元费20/month 率计费。

  如果您随后在同一个月内再次从专业版 ($40/month) 升级到企业版 ($)，则从第二次升级到月底，将按美元40/month 费率计费。20/month

User-driven 许可证升级常见问题解答

适用于：企业版

什么是用户驱动的许可证升级？

User-driven 许可升级允许 Amazon Quick 用户直接从主机申请许可证升级，例如从 Reader 升级到 Author 或从标准版升级到专业版订阅。所有请求都需要管理员批准。

谁可以申请许可证升级？

任何拥有有效 Amazon Quick 账户的用户都可以申请升级，前提是该功能由其管理员启用，并且他们符合所请求的升级类型的资格标准。

用户能否降级许可等级？

不支持许可证降级。

升级时使用限制会发生什么变化？

使用限制会立即提高，以匹配新的等级。但是，当前使用量不会重置，而是会延续到新的等级。

批准过程需要多长时间？

- Auto-approval: 大约 10 分钟
- 管理员批准：通常需要 1-2 个工作日，具体取决于管理员的回复时间

相关主题

- 管理订阅
- 管理用户访问权限
- 了解许可证等级
- 自定义权限

在 Amazon Quick 中创建和管理群组

目标受众：系统管理员

适用于：企业版

> **Note**
>
> 如果您的亚马逊 Quick 账户已与 IAM 身份中心集成（推荐），则群组不在 Quick 应用程序中进行管理。相反，在 IAM Identity Center 或您在 IAM Identity Center 配置的第三方身份提供者中管理组。群组在 Quick 和 IAM 身份中心之间自动同步。

拥有 IAM 凭证且有权访问 Quick 控制台的管理员可以将用户组组织成群组，这样可以更轻松地管理访问权限和安全性。例如，您可以创建一组可以同时与所有人共享 Amazon Quick 资产的用户。您可

以使用 Amazon Quick 控制台或 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 创建和管理群组。您最多可以在一个命名空间中创建 10,000 个组。如果要在命名空间中创建超过 10,000 个组，请联系 Amazon Support。

使用以下主题在 Amazon Quick 控制台或 Amazon Quick API 中创建和修改群组。

主题

- 使用 Amazon Quick 控制台创建群组
- 使用 Amazon Quick 控制台更改群组描述
- 在亚马逊 Quick 控制台中管理群组成员资格
- 使用创建和管理群组 Amazon CLI

使用 Amazon Quick 控制台创建群组

使用以下步骤在 Quick 控制台中创建群组。

要在 Amazon Quick 控制台中创建用户组，请执行以下操作：

1. 在 Amazon Quick 起始页面上，选择快速管理，然后选择管理群组。
2. 选择新建组。
3. 在创建新组页面上，在相应的框中输入新组的名称和描述。
4. 完成后，选择创建以创建新组。

> **Note**
>
> 您无法从 Amazon Quick 控制台中删除群组，但可以 Amazon 使用 CLI 删除群组。有关 Amazon 使用 CLI 删除 Amazon Quick 群组的更多信息，请参阅使用 C Amazon LI 创建和管理群组。

使用 Amazon Quick 控制台更改群组描述

创建新组后，您无法更改组的标题，但可以更改组的描述。

要更改组的描述，请执行以下操作：

1. 在 Amazon Quick 起始页面上，选择快速管理，然后选择管理群组。

2. 选择要更改的组，然后选择组描述旁边的编辑链接。
3. 在出现的编辑描述框中，输入新的描述并选择保存。

在亚马逊 Quick 控制台中管理群组成员资格

创建组后，您可以从管理组页面添加和删除用户。如果您尚未将用户添加到您的账户，则无法将该用户添加到组。有关向您的亚马逊 Quick 账户添加用户的更多信息，请参阅 Amazon Quick 内部管理用户访问权限。

将用户添加到组

1. 在 Amazon Quick 起始页面上，选择快速管理，然后选择管理群组。
2. 选择要向其添加用户的组，然后选择页面右上角的添加用户。
3. 输入要添加的用户的用户名或电子邮件，然后为搜索用户选择正确的用户。

从组中删除用户：

1. 在 Amazon Quick 起始页面上，选择快速管理，然后选择管理群组。
2. 选择要从其中删除用户的组。
3. 找到要删除的用户，然后选择删除。

选择删除会自动将所选用户从组中删除。

您也可以通过在组页面右侧的搜索栏中输入用户的完整用户名来搜索组成员。

使用创建和管理群组 Amazon CLI

在开始之前，请确保已 Amazon CLI 安装。有关更多信息，请参阅 Amazon CLI 用户指南中的安装 Amazon CLI。

使用以下步骤创建 Quick 用户组。

1. 打开终端窗口。如果您使用 Microsoft Windows，请打开命令提示符。
2. 在提示符下，输入以下命令以创建组。将参数替换为正确的值。

```
aws quicksight create-group --aws-account-id=111122223333 --namespace=default --
group-name="Sales-Management" --description="Sales Management - Forecasting"
```

在提示符下输入命令之前，您可能会发现可以在文本编辑器中更轻松地创建命令。有关命令create-group和其他可用命令的更多信息，请参阅 Amazon Quick API 参考。

3. 使用类似于以下内容之一的命令验证该组是否存在。以下命令列出所有组。

```
aws quicksight list-groups --aws-account-id 111122223333 --namespace default
```

以下命令描述特定的组。

```
aws quicksight describe-group --aws-account-id 11112222333 --namespace default --
group-name Sales
```

以下命令在指定的 Amazon Quick 命名空间中搜索群组。

```
aws quicksight search-groups --region us-west-2 --aws-account-id 11112222333 --
namespace default --filters "[{\"Operator\": \"StartsWith\", \"Name\": \"GROUP_NAME
\", \"Value\": \"Mar\"}]"
```

4. 使用类似于以下内容的命令将成员添加到新组中。

```
 aws quicksight create-group-membership --aws-account-id 111122223333 --
namespace default --group-name Sales --member-name Pat
```

以下命令确定用户是否为指定组的成员。

```
aws quicksight describe-group-membership --region us-west-2 --aws-account-
id 11112222333 --namespace default --group-name Marketing-East --member-name user
```

在提示符下，输入以下命令以删除组。将参数替换为正确的值。

```
aws quicksight delete-group --aws-account-id 111122223333 --namespace default --group-
name Marketing-East
```

在提示符下输入命令之前，您可能会发现可以在文本编辑器中更轻松地创建命令。有关命令delete-group和其他可用命令的更多信息，请参阅 Amazon Quick API 参考。

管理安全

Amazon Quick 的安全管理包括多层保护，以确保您的数据和资源保持安全。本节介绍关键安全功能，包括用于控制特定组织域访问权限的域管理、多租户环境的命名空间配置、移动设备安全设置、IP 地址和 VPC 限制、VPC 连接管理和客户管理的加密密钥。这些安全控制措施可帮助您实施深度防御策略并满足组织的合规性要求，同时保持在组织内安全共享见解的灵活性。

主题

- 管理域名
- 使用隔离的命名空间支持多租户
- 管理手机设置
- 管理 IP/VPC 限制
- 在 Amazon Quick 中管理 VPC 连接
- 亚马逊 Quick 中的 AI 护栏
- 使用以下命令加密您的 Amazon Quick 数据 Amazon Key Management Service 客户自主管理型密钥

管理域名

适用于：企业版

目标受众：Amazon Quick 管理员

在 Amazon Quick Enterprise 版中，您可以将 Amazon Quick Sight 仪表板、视觉效果、控制台和 Q 搜索栏嵌入应用程序或网页中。要托管这些嵌入式资产的域名必须位于允许列表中，即您的 Quick 订阅的已批准域名列表。这一要求可防止未经批准的域托管嵌入式控制面板，从而保护您的数据。要将 Amazon Quick Sight 控制面板、视觉、控制台或 Q 搜索栏嵌入网页或应用程序，请将已批准的域名添加到 Quick 控制台的静态允许列表中。或者，也可以在运行时使用 Quick API 添加它们。

使用以下章节了解有关为嵌入式分析添加域的更多信息。

主题

- 允许列出静态域

- 允许在运行时使用 Amazon Quick API 上架域名

允许列出静态域

您可以通过 Amazon Quick 控制台将静态域添加到允许列表中。必须明确允许允许列表中的所有域（如开发、暂存和生产），并且这些域必须使用 HTTPS。最多可以向允许列表添加 100 个域。

要将控制面板嵌入到静态域中，请执行以下操作：

- 批准要进行嵌入的托管域和子域。
- 发布控制面板。
- 与用户或组共享控制面板，使他们能够看到嵌入的控制面板版本。

可以按照以下步骤查看或编辑已批准域的列表。

查看或编辑已批准的域列表

1. 选择右上角的个人资料图标。
2. 选择 “快速管理 Amazon”。您必须是 Amazon Quick 管理员才能访问此屏幕。
3. 在左侧选择 Domains and Embedding (域和嵌入)。页面底部列出了您可以嵌入控制面板的域。
4. （可选）通过在域框中输入新域在此添加新的域。也可以选择 Include subdomains (包括子域) 允许在所有子域上嵌入控制面板。选择 Add (添加) 以添加域。

   可以通过选择页面底部列表中每个域旁边的图标来编辑或删除现有域。

确保使用有效的 HTTPS URL。下面的列表显示了对使用静态域的嵌入式控制面板有效的 URL 的示例：

- https://example-1.com
- https://www..jp
- https://www.亚马逊域名.cn: 1234
- https://111.222.33.44:1234
- https://111.222.33.44
- http://localhost

下面的列表显示了对嵌入式控制面板无效 的 URL 的示例：

- http://example
- https://example.com.*.example-1.co.uk
- https://co.uk
- https://111.222.33.44.55:1234
- https://111.222.33.44.55

允许在运行时使用 Amazon Quick API 上架域名

您可以在运行时使用 `GenerateEmbedUrlForAnonymousUser` 或 `GenerateEmbedUrlForRegisteredUser` API 调用的 `AllowedDomains` 参数将域添加到允许列表中。`AllowedDomains` 参数是可选参数。作为开发者，它允许您选择覆盖在 “管理 Amazon Quick” 菜单中配置的静态域。

您最多可以列出三个域或子域。在运行时将域添加到允许列表也会增加对域 `localhost` 的 HTTP 支持。然后，生成的 URL 将嵌入到开发人员的网站中。只有参数中列出的域才能访问嵌入式控制面板。

⚠ IAM 条件运算符的安全最佳实践

配置不当的 IAM 条件运算符可能会允许未经授权地通过 URL 变体访问您的嵌入式 Quick 资源。在您的 IAM 策略中使用`quicksight:AllowedEmbeddingDomains`条件密钥时，请使用条件运算符，允许特定域名或拒绝所有未特别允许的域。有关 IAM 条件运算符的更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的 IAM JSON 策略元素：条件运算符。
许多不同的网址变体可以指向同一个资源。例如，以下 URL 都解析为相同的内容：

- `https://example.com`
- `https://example.com/`
- `https://Example.com`

如果您的策略使用的运算符不考虑这些 URL 变体，则攻击者可以通过提供等效的 URL 变体来绕过您的限制。
您必须验证您的 IAM 策略是否使用了适当的条件运算符来防止绕过漏洞，并确保只有您的目标域才能访问您的嵌入式资源。

要在运行时将控制面板嵌入到域中，请参阅使用 Amazon Quick API 嵌入。

确保使用有效的 URL。下面的列表显示了对使用运行时域的嵌入式控制面板有效的 URL 的示例：

- https://example-1.com
- http://localhost
- https://www..jp
- https://*.sapp.amazon.com

下面的列表显示了对嵌入式控制面板无效 的 URL 的示例：

- https://example.com.*.example-1.co.uk
- https://co.uk
- https://111.222.33.44.55:1234
- https://111.222.33.44.55

有关嵌入式控制面板的更多信息，请参阅使用 Amazon Quick API 嵌入。

使用隔离的命名空间支持多租户

亚马逊快速企业版支持通过命名空间进行多租户。Amazon Quick 命名空间是一个逻辑容器，可用于组织客户、子公司、团队等。命名空间可以帮助您实现以下目标：

- 您的 Amazon Quick 订阅允许用户发现共享内容并与其他用户共享。同时，在 Amazon Quick 最终用户控制台体验中，一个命名空间中的用户无法看到另一个命名空间中的用户或与之互动。Amazon Quick 管理控制台使用不同的权限模型。有关更多信息，请参阅以下重要说明。
- 您可以安全地隔离数据，还可以在不添加额外 Amazon 帐户的情况下支持各种工作负载。对数据的访问仍然受到 Amazon 安全功能的严格控制。只有当用户拥有正确的资源权限时，他们才能看到资产（如数据和控制面板）。此外，拥有权限的用户不能无意中向其命名空间之外的人公开内容。有关更多信息，请参阅使用独立命名空间支持多租户。
- 您可以监控按命名空间整齐划分的数据流和使用情况报告。按命名空间对数据和报告进行分类有助于简化成本和安全分析。
- 将用户注册到命名空间后，就不会有额外的管理复杂性或开销。
- 命名空间是按跨度设计的 Amazon Web Services 区域，因此即使有人登录到不同的命名空间，其使用限制也不会改变。 Amazon Web Services 区域

⚠ 命名空间隔离和管理控制台

Amazon Quick 根据控制台体验使用两种不同的权限模型。在 Amazon Quick 最终用户控制台中，强制执行命名空间级隔离。每个用户的 Amazon Quick 角色决定了他们可以执行的操作，而他们的命名空间决定了他们可以与哪些用户和群组互动。

在 Amazon Quick 管理控制台中，仅强制执行 Amazon Identity and Access Management (IAM) 权限。用户在命名空间环境之外操作，用户的 IAM 策略决定访问权限，而不是其命名空间成员资格。

用户可以在两种权限模式下进行操作。当他们使用最终用户控制台时，他们的 Amazon Quick 角色和命名空间决定了他们的访问权限。当他们使用管理控制台时，他们的 IAM 权限决定了他们的访问权限。例如，具有适当权限的 IAM 管理员可以从管理控制台查看和管理命名空间中的用户和群组。

命名空间当前具有以下限制：

- 自定义命名空间（不是默认命名空间的命名空间）只能由 IAM Federated On 用户访问。 Single-Sign
- 如果您需要支持以下内容，请使用默认命名空间而不是自定义命名空间：
  - 将您的亚马逊 Quick 账户与 IAM 身份中心集成。有关将您的亚马逊 Quick 账户与 IAM 身份中心集成的更多信息，请参阅 Amazon Quick 中的Amazon 安全性。
  - Password-based 登录。
  - Credential-based 活动目录登录。
- 您不能将用户从一个命名空间直接转移到另一个命名空间。您可以选择以编程方式完成部分或全部工作。有关更多信息，请参阅快速 API 参考。在每个 API 操作的页面底部，都有指向其他语言的 SDK 中相同操作的链接列表。要查看哪些 SDK 可用，请参阅 Amazon 入门资源中心中的 SDKs and toolkits。
- 命名空间对于隔离用户和权限很有用，但不适用于共享资产。控制面板、数据集和分析可以与不同命名空间中的用户共享。默认情况下，用户无法访问存在于同一命名空间中的项目，但当资产与他们共享时，他们可以访问特定资产。

如果您没有 Amazon Quick Amazon Web Services 账户 或需要注册 Amazon Quick，请阅读以下指南，然后按照注册亚马逊 Quick 订阅中的适用说明进行操作：

- 注册企业版。

- 当系统询问您要使用哪种方法连接时，请选择基于角色的联合身份验证（IAM）。目前，命名空间仅支持在 Web 联合身份验证中使用 Amazon Identity and Access Management (IAM) 角色的客户。有关更多信息，请参阅针对第三方身份提供程序创建角色（联合）。
- 完成注册流程。
- 使用亚马逊快速 CreateNamespace API 操作创建一个或多个命名空间。
- 要开始添加用户，请先按照使用 IAM 和 Amazon Q uick 设置 IdP 联盟中的说明进行操作。然后使用 RegisterUser API 操作将用户添加到相应的命名空间。

如果您已经注册了标准版，则可以轻松地将订阅升级到企业版。执行升级的人员必须是具有管理员权限的 Amazon Quick 用户。有关更多信息，请参阅升级您的亚马逊 Quick 订阅。

如果您已经使用了一段时间的企业版订阅，也可以将用户迁移到命名空间。当您注册 Amazon Quick 并添加用户时，所有用户都位于默认命名空间中。所有用户都可以直接交互，彼此共享数据和控制面板。要将用户彼此隔离，您可以创建一个或多个其他命名空间。

> **Important**
>
> Amazon Quick 资产和资源，包括数据集、数据源、控制面板、分析等，都存在于任何命名空间之外。只有被授予资源权限的用户才能看到它们。

要实现命名空间，您可以使用以下 Amazon Quick API 操作：

- CreateNamespace
- DescribeNamespace
- ListNamespaces
- DeleteNamespace

下面列出的区域不支持命名空间：

- af-south-1 非洲（开普敦）
- ap-southeast-3 亚太地区（雅加达）
- ap-southeast-5亚太地区（马来西亚）
- eu-south-1 欧洲地区（米兰）
- eu-central-2 欧洲（苏黎世）

> **Note**
>
> 如果您需要安装 Amazon CLI，请参阅《Amazon Command Line Interface 用户指南》中的“安装 Amazon CLI 版本 2”。

要将用户添加到命名空间，请使用 RegisterUser API 操作。每个命名空间都有一组完全独立的用户。用户 ARN 包含用于区分用户的命名空间限定符，如以下示例所示：

- Amazon Quick 认为这两个实体是不同的人：
  - `arn:aws:quicksight:us-east-1:111122223333:user/`**`namespace-123`**`/username123`
  - `arn:aws:quicksight:us-east-1:111122223333:user/`**`namespace-456`**`/username123`
- Amazon Quick 将这两个实体视为同一个人：
  - `arn:aws:quicksight:`**`us-east-1`**`:111122223333:user/`**`namespace-123`**`/username123`
  - `arn:aws:quicksight:`**`us-west-2`**`:111122223333:user/`**`namespace-123`**`/username123`

使用时 RegisterUser，您可以为每个用户选择访问级别。将某人的用户名分配给其中一个安全群组后，他们对控制台和 API 的访问权限就会受到限制。使用 Amazon Quick 的用户可以拥有单一访问级别，如下所示：

- 读者访问权限，适用于控制面板的只读订阅用户
- 作者访问权限，适用于分析师和控制面板设计师
- 管理员访问权限，适用于亚马逊 Quick 管理员

将一个命名空间中的现有用户迁移到其他命名空间

按照以下过程将现有用户从一个命名空间迁移到另一个命名空间。

1. 使用 Amazon Quick 用户和群组 API 操作确定要转移到其他命名空间的用户。有关更多信息，请参阅 Quick API 参考中的用于控制访问权限的 API 操作。
2. 使用 RegisterUser API 操作在新命名空间中创建用户。在一个命名空间中，用户名是唯一的。

如果命名空间用户开始在新版本中使用 Amazon Quick 控制台或 API Amazon Web Services 区域，则该用户仍受您添加的命名空间的限制。每个命名空间代表身份提供者的用户目录。因此，它起源于设置Amazon Quick的主要 Amazon Web Services 区域 页面。但是，由于用户目录在您的 Amazon 账户中全球传播，因此用户在使用 Amazon Quick 的任何 Amazon Web Services 区域 地方都可以访问该命名空间。

3. 要确定新命名空间用户所需的资产和资源权限，请使用与每种资产（控制面板、数据集等）关联的 Amazon Quick API 操作。有关更多信息，请参阅 Quick QuickSight API 参考中的控制资产的 API 操作。

   例如，假设您专注于控制面板。您可以使用 `ListDashboards` 列出您的 Amazon 账户中的所有控制面板 ID。然后，要确定哪些用户或组可以访问这些控制面板，可以在 `ListDashboards` 生成的结果集中使用 `DescribeDashboardPermissions`。如果您需要识别控制面板的特定版本，则可以对其执行 `ListDashboardVersions`。您还可以通过数据来源和数据集 API 操作收集有关控制面板中使用的数据位置的信息。有关更多信息，请参阅 Quick QuickSight API 参考中的控制数据资源的 API 操作。

   有关筛选 API 响应输出的更多信息，请参阅所用语言对应的 SDK 文档。有关 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 的信息，请参阅《Amazon Command Line Interface 用户指南》中的“控制 Amazon CLI 命令输出”。

4. 对于 Amazon Quick 资产和资源，复制源命名空间用户对每项资产的权限。然后，例如，`UpdateDashboardPermissions` 将相同的权限应用于目标命名空间用户。每种资产类型都有自己的一组单独的 API 操作，用于控制用户必须使用该资产的权限。有关更多信息，请参阅 Quick QuickSight API 参考中的资产和资源权限的 API 操作。

5. 添加完用户和权限后，最好留出一些时间进行用户验收测试。这样做可以确保每个人都能成功使用新的命名空间。还确保所有资产和资源都可以在新的命名空间中访问。

   确定不再需要原始用户名后，就可以开始在原始命名空间中弃用其权限。最后，当用户准备就绪时，您可以移除源命名空间中未使用的组和用户名。在用户以前活跃的每个 Amazon Web Services 区域 地方执行此操作。

管理手机设置

移动设置允许 Amazon Quick 管理员增强数据安全性，维护用户通过移动设备访问 Quick 的合规标准。这些设置适用于通过移动应用程序访问 Quick 的所有用户。

要访问手机设置，请执行以下操作：

1. 打开 Quick 控制台。
2. 选择右上角的用户图标，然后选择 “管理亚马逊 Quick” 。
3. 在 “安全” 部分下，选择 “移动设置” 。
4. 选择设置以增强移动设备上的数据安全性：
   - 需要使用生物识别或 PIN 来解锁设备 -选中复选框以启用此安全要求。启用后，用户必须使用指纹识别、面容 ID、设备 PIN 或其设备支持的其他生物识别身份验证方法来访问 Amazon Quick。
   - 要求设备使用最新版本的移动操作系统 -选中复选框以启用此安全要求。启用后，用户必须保持其移动设备的操作系统处于最新状态，才能访问 Amazon Quick。
5. 要管理用户可以在移动设备上保持登录状态的时间，请执行以下操作：
   a. 找到所有设备的当前会话生命周期设置。
   b. 从下拉菜单中选择所需的持续时间。最长会话寿命取决于您的身份提供商：
      - IAM 身份中心：最长会话生命周期为 7 天。
      - 所有其他身份提供商：最长会话生命周期为 30 天（默认）。

      所有身份提供商的最短会话生命周期为 12 小时。
   c. 选择 “更新” 以应用您的更改。

最佳实践

- 定期检查和更新移动安全设置，以符合贵组织的安全政策
- 设置适当的会话生命周期，在安全性和用户便利性之间取得平衡
- biometric/PIN 满足对额外安全性的要求，尤其是在处理敏感数据时
- 保持操作系统要求处于启用状态，以确保设备具有最新的安全更新
- 在实施之前，将移动设置的更改告知您的用户

管理 IP/VPC 限制

在 Amazon Quick 中开启互联网协议 (IP) 和 VPC 终端节点限制

适用于：企业版

您可以将组织的 Amazon Quick 账户的访问权限限制为预定义的 IP 范围、VPC ID 和 VPC 终端节点 ID 列表。例如，您可以创建一个 IP 规则，允许用户仅从与贵公司的办公室或远程虚拟专用网络 (VPN) 关联的 IP 地址访问您的 Quick 帐户。您还可以创建 VPC 终端节点规则，仅允许用户从所用的 VPC 访问您的 Quick 账户 Amazon Direct Connect。

有关在 Quick 中设置 VPC 终端节点的更多信息，请参阅快速接口 VPC 终端节点 (Amazon PrivateLink)，了解有关如何设置 VPC 终端节点的更多信息。

> **Note**
>
> 对于与 IAM 身份中心集成的 Quick 账户，基于浏览器的身份验证需要访问公共 Amazon 登录和 IAM 身份中心终端节点。VPC 终端节点不提供此浏览器登录路径。你不需要公有 IP 地址。网络地址转换 (NAT) 网关或代理等出站互联网连接可以提供对这些终端节点的访问。有关更多信息，请参阅 IAM 身份中心用户指南中的启用对 IAM 身份中心访问门户的访问权限和私有访问注意事项。

只有拥有 Amazon Identity and Access Management (IAM) 证书且有权访问 Quick 控制台页面的管理员才能访问 IP 和 VPC 终端节点限制表。

主题

- 添加 IP 或 VPC 端点规则
- 更新现有规则
- 删除规则
- 启用您的 IP 和 VPC 端点规则

添加 IP 或 VPC 端点规则

当您将具有公有 IP 版本 4 地址的 CIDR 地址添加到限制表时，就会创建一个 IP 规则。当您将 VPC ID 或 VPC 端点 ID 添加到限制表时，就会创建 VPC 端点规则。您最多可以向限制表中添加 100 个 IP

和 VPC 终端节点规则。要申请更高的限额，请联系客 Amazon 服。您只能从您的账户 Amazon Web Services 区域 所在地添加规则。当限制开启时，IP 规则或 VPC 端点规则不允许的所有流量都会被阻止。

CIDR 地址由两部分组成：前缀和后缀。前缀是 CIDR 的网络地址，其写法与普通的 IP 地址类似。后缀表示地址中有多少位。完整 CIDR 地址的示例是 `10.24.34.0/23`。

IP 和 VPC 终端节点规则仅适用于 Quick Web、嵌入式和移动访问，不限制对公共 API 的访问。您的用户仍然可以从受限的 IP 范围调用所有 API 操作。有关限制从特定 IP 地址调用公有 API 的信息，请参阅 Amazon：IAM 用户指南中的 Amazon 基于源 IP 拒绝访问。

在保存任何规则更改或启用其他规则之前，请确保您有一个包含您的 IP 地址或 VPC 端点 ID 的规则。如果没有允许您流量的规则，则无法保存更改。

添加 IP 或 VPC 端点规则

1. 在 “快速入门” 页面上，选择 “管理” QuickSight，然后选择 “安全和权限” 。
2. 选择 IP 和 VPC 端点限制。
3. 执行以下操作之一。
    a. 对于 IP 限制，输入定义要为其创建规则的 IP 范围的 CIDR 地址。
    b. 对于 VPC 端点限制，输入您要为其创建规则的端点的 VPC ID 或 VPC 端点 ID。
4. （可选）对于描述，输入规则的描述。这样做可以帮助您区分您的规则。
5. 选择添加。
6. 在出现的框中选择保存更改，以应用规则。

规则可能需要长达 10 分钟时间才能完全实现。

更新现有规则

创建 IP 或 VPC 终端节点规则后，使用 IP 和 VPC 限制表对规则进行更改。使用以下步骤更新 IP 和 VPC 限制表中的现有 IP 或 VPC 终端节点规则。

更新现有 IP 或 VPC 端点规则

1. 在 “快速入门” 页面上，选择 “管理” QuickSight，然后选择 “安全和权限” 。
2. 选择 IP 和 VPC 端点限制。
3. 选择您要更改的规则右侧的编辑图标。

4. 进行更改，然后选择更新。
5. 在出现的框中选择保存更改，以更新规则。

更新后的规则可能需要长达 10 分钟时间才能完全实现。

删除规则

使用以下步骤从 IP 和 VPC 终端节点限制表中删除 IP 或 VPC 终端节点规则。

删除 IP 或 VPC 终端节点规则

1. 在 “快速入门” 页面上，选择 “管理” QuickSight，然后选择 “安全和权限” 。
2. 选择 IP 和 VPC 端点限制。
3. 找到要删除的规则，然后选择其旁边的删除图标。该规则显示时带有删除线，表示该规则已标记为删除。
4. 在出现的框中选择保存更改，以删除规则。

删除更新的规则最多可能需要 10 分钟。

启用您的 IP 和 VPC 端点规则

您可以使用 IP 和 VPC 限制页面顶部的规则选项来启用或关闭您账户的 IP 和 VPC 端点限制。启用规则后，来自不在限制表中的来源的用户将无法访问 Quick 移动页面、嵌入式页面和网站页面。IP 和 VPC 端点规则是全局性的，适用于所有 Amazon Web Services 区域。

当您开启限制时，如果用户从不在规则列表中的来源访问 Quick 帐户，他们将失去对该帐户的访问权限。

账户持有人可以使用审计对 IP 和 VPC 终端节点限制表进行更改的用户 Amazon CloudTrail。有关更多信息，请参阅 Amazon CloudTrail 用户指南。

在 Amazon Quick 中管理 VPC 连接

适用于：企业版

目标受众：系统管理员和 Amazon Quick 管理员

借助 Amazon Quick Enterprise 版，账户管理员可以从 Amazon Quick 控制台或 Amazon Quick CLI 配置与 Amazon Quick 账户的安全私有 VPC 连接。阅读以下演练，了解如何创建、编辑和删除 Amazon Quick 账户中的 VPC 连接。

主题

- 在 Amazon Quick 控制台中配置 VPC 连接
- 使用 Amazon Quick CLI 配置 VPC 连接
- 测试与您的 VPC 数据来源的连接

在 Amazon Quick 控制台中配置 VPC 连接

要从 Amazon Quick 控制台创建与 Amazon VPC 服务的安全私有连接，请使用以下步骤。

先决条件

- 以 Amazon Quick 管理员身份登录 Amazon Quick，在 Amazon Quick 中设置 VPC 连接。要验证您是否是 Amazon Quick 管理员，请在右上角选择您的个人资料图标。如果您的个人资料菜单包含 “管理 Amazon Quick” 选项，那么您就是 Amazon Quick 管理员。确保您在 IAM 中的管理员角色拥有以下权限。"iam:PassRole" 权限只需要应用于在以下过程中创建的执行角色。
  - "quicksight:ListVPCConnections"
  - "quicksight:CreateVPCConnection"
  - "quicksight:DescribeVPCConnection"
  - "quicksight:DeleteVPCConnection"
  - "quicksight:UpdateVPCConnection"
  - "ec2:describeSubnets"
  - "ec2:describeVpcs"
  - "ec2:describeSecurityGroups"
  - "iam:ListRoles"
  - "iam:PassRole"

  以下示例显示了一个仅将 "iam:PassRole" 应用于执行角色的 IAM 策略。

  JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
```

```
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:PassRole"
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/vpc-role-for-qs"
        }
    ]
}
```

- 在开始之前，您必须具有以下信息，才能复制并粘贴到 VPC 连接屏幕。有关更多信息，请参阅查找连接到 VPC 的信息。
  - Amazon Web Services 区域— 您计划在 Amazon Web Services 区域 哪里创建与数据源的连接。
  - VPC ID – 包含您计划使用的数据、子网和安全组的 VPC 的 ID。
  - 执行角色 — 一个 IAM 角色，其中包含信任策略，允许 Amazon Quick 在您的账户中创建、更新和删除网络基础设施。所有 VPC 连接都需要此策略。IAM 策略至少需要以下 Amazon EC2 权限：
    - `DescribeSecurityGroups`
    - `DescribeSubnets`
    - `CreateNetworkInterface`
    - `DeleteNetworkInterface`
    - `ModifyNetworkInterfaceAttribute`

    以下示例显示了一个 IAM 策略，您可以将其添加到现有 IAM 角色以创建、删除或修改 VPC 连接。

    JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
                "ec2:DeleteNetworkInterface",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeSecurityGroups"
            ],
```

```
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

向 IAM 角色添加必要的权限后，请附加信任策略，允许 Amazon Quick 为您的账户配置 VPC 连接。以下示例显示了一个信任策略，您可以将其添加到现有 IAM 角色中，以允许 Amazon Quick 访问该角色：

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "quicksight.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

- 子网 ID — Amazon Quick 网络接口正在使用的子网的 ID。每个 VPC 连接至少需要两个子网。
- 安全组 ID – 安全组的 ID。每个 VPC 连接至少需要一个安全组。

从 Quick Enterprise 版创建与 Amazon VPC 服务的安全私有连接

1. 在 Amazon Quick 中，选择右上角的个人资料图标，然后选择 “管理 Amazon Quick”。

   只有 Amazon Quick 管理员才能查看 “管理亚马逊快速” 选项。如果您在配置文件菜单上没有看到此选项，则表明您不是管理员。在这种情况下，请联系您的 Amazon Quick 账户管理员寻求帮助。
2. 在左侧导航窗格中选择管理 VPC 连接。
3. 在打开的管理 VPC 连接页面上，选择添加 VPC 连接。
4. 对于 VPC 连接名称，输入一个您选择的唯一描述性名称。此名称不需要是实际 VPC ID 或名称。
5. 在 VPC ID 下拉菜单中，选择要连接到 Amazon Quick 账户的 Amazon EC2 中的 VPC 的 ID。稍后无法更改此字段。

6. 在执行角色下拉菜单中，选择要用于 VPC 连接的相应的 IAM 角色。执行角色下拉列表仅显示包含信任策略的 IAM 策略，该策略允许 Amazon Quick 配置与您的账户的 VPC 连接。
7. 在子网表中，从列出的至少两个可用区的子网 ID 下拉菜单中选择子网 ID。子网表中列出的可用区是根据您在 Amazon EC2 控制台中配置 VPC 连接的方式确定的。
8. （可选）如果您未使用 DNS 解析器终端节点，请跳至下一步。

   如果您的数据库主机 IP 地址必须通过您 Amazon 账户中的专用 DNS 服务器进行解析，请输入 Route 53 Resolver 入站终端节点的 IP 地址（每行一个）。

   请确保您输入的是终端节点，而不是您计划在 Amazon Quick 中使用的数据库地址。大多数 Amazon 托管的数据库不需要解析 VPC 与客户网络之间的 DNS 查询。有关更多信息，请参阅《Amazon Route 53 开发人员指南》中的解析 VPC 与网络之间的 DNS 查询。只有在您无法使用公有 DNS 服务器系统解析连接到您的数据库的 IP 地址时，才需要此端点。
9. 检查您的选择，然后选择添加。

完成创建 VPC 连接后，新连接将显示在管理 VPC 连接表中。在某些情况下，在后端配置连接之前，新 VPC 的状态可能为 UNAVAILABLE。Amazon Quick 完成新连接的配置后，连接状态将切换为 “可用”，表示连接已建立。下表描述了 VPC 连接的不同状态值。

Status	说明
AVAILABLE	VPC 连接已建立并可以使用。
PARTIALLY AVAILABLE	配置为 VPC 连接的其中一个网络接口不可用。VPC 连接仍然可以使用。
UNAVAILABLE	VPC 连接未建立且不可使用。

要查看 VPC 连接的摘要，可从管理 VPC 连接表的 VPC 连接名称行中选择 VPC 连接。出现的弹出框显示了与 VPC 连接关联的网络接口的相关信息。

下表描述了网络接口的不同状态值。

Status	说明
CREATING	正在创建网络接口。

Status	说明
AVAILABLE	网络接口可供使用。
CREATION_FAILURE	无法创建网络接口。
UPDATING	正在更新与网络接口关联的安全组。
UPDATE_FAILED	与网络接口关联的安全组未成功更新。
DELETING	正在删除网络接口。
DELETED	网络接口已删除，无法再使用。
DELETION_FAILED	删除网络接口失败，仍然可以使用。
DELETION_SCHEDULED	已计划删除此网络接口。
ATTACHMENT_FAILED_ROLLBACK_FAILED	弹性接口无法连接，Amazon Quick 无法删除在您的账户中创建的弹性网络接口。

从 VPC 连接删除网络接口时，该连接的状态会更改为 PARTIALLY AVAILABLE，表示网络接口已丢失。

要更改现有 VPC 连接，选择要修改的连接右侧的更多操作（三点）按钮，然后选择编辑。在出现的编辑 VPC 连接窗口中进行更改，然后选择保存。

要删除 VPC 连接，选择要删除的连接右侧的更多操作（三点）按钮，然后选择删除。在出现的 “删除 Amazon Quick VPC 连接” 弹出窗口中，确认要删除连接，然后选择删除。

使用 Amazon Quick CLI 配置 VPC 连接

要使用 Amazon Quick CLI 从 Quick 创建与 Amazon VPC 服务的安全私有连接，请按以下步骤操作：

先决条件

- 在开始之前，您必须具有以下信息，才能复制并粘贴到 VPC 连接页面中。有关更多信息，请参阅查找连接到 VPC 的信息。
  - Amazon Web Services 区域— 您计划在 Amazon Web Services 区域 哪里创建与您的数据源的连接。

- VPC ID – 包含您计划使用的数据、子网和安全组的 VPC 的 ID。
- 执行角色 — 一个 IAM 角色，其中包含信任策略，允许 Amazon Quick 在您的账户中创建、更新和删除网络基础设施。所有 VPC 连接都需要此策略。IAM 策略至少需要以下 Amazon EC2 权限：
  - `DescribeSecurityGroups`
  - `DescribeSubnets`
  - `CreateNetworkInterface`
  - `DeleteNetworkInterface`
  - `ModifyNetworkInterfaceAttribute`

  以下示例显示了一个 IAM 策略，您可以将其添加到现有 IAM 角色以创建、删除或修改 VPC 连接。

  JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
                "ec2:DeleteNetworkInterface",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeSecurityGroups"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

  向 IAM 角色添加必要的权限后，请附加信任策略，允许 Amazon Quick 为您的账户配置 VPC 连接。下面显示了一个信任策略示例，您可以将其添加到现有 IAM 角色以允许 Amazon Quick 访问该角色：

  JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
```

```
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "quicksight.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

- 子网 ID — Amazon Quick 网络接口正在使用的子网的 ID。每个 VPC 连接至少需要两个子网。
- 安全组 ID – 安全组的 ID。每个 VPC 连接至少需要一个安全组。

使用 Amazon CLI

以下示例创建一个 VPC 连接。

```
aws quicksight create-vpc-connection \
--aws-account-id 123456789012\
--vpc-connection-id test \
--name test \
--subnet-ids '["subnet-12345678", "subnet-12345678"]' \
--security-group-ids '["sg-12345678"]' \
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/test-role \
--region us-west-2
```

创建 VPC 连接后，您可以更新、删除 VPC 连接或请求 VPC 连接的摘要。

以下示例更新一个 VPC 连接。

```
aws quicksight update-vpc-connection \
--aws-account-id 123456789012 \
--vpc-connection-id test \
--name test \
--subnet-ids '["subnet-12345678", "subnet-12345678"]' \
--security-group-ids '["sg-12345678"]' \
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/test-role \
--region us-west-2
```

以下示例删除一个 VPC 连接。

```
aws quicksight delete-vpc-connection \
--aws-account-id 123456789012 \
--vpc-connection-id test \
--region us-west-2
```

以下示例说明一个 VPC 连接。

```
aws quicksight describe-vpc-connection \
--aws-account-id 123456789012 \
--vpc-connection-id test \
--region us-west-2
```

下表描述了 `describe-vpc-connection` 返回的网络接口的不同状态值。

Status	说明
CREATING	正在创建网络接口。
AVAILABLE	网络接口可供使用。
CREATION_FAILURE	无法创建网络接口。
UPDATING	正在更新与网络接口关联的安全组。
UPDATE_FAILED	与网络接口关联的安全组未成功更新。
DELETING	正在删除网络接口。
DELETED	网络接口已删除，无法再使用。
DELETION_FAILED	删除网络接口失败，仍然可以使用。
DELETION_SCHEDULED	已计划删除此网络接口。
ATTACHMENT_FAILED_ROLLBACK_FAILED	弹性接口无法连接，Amazon Quick 无法删除在您的账户中创建的弹性网络接口。

您还可以使用 Amazon CLI 生成您的 Amazon Quick 账户中所有 VPC 连接的列表。

```
aws quicksight list-vpc-connections \
--aws-account-id 123456789012 \
--region us-west-2
```

测试与您的 VPC 数据来源的连接

适用于：企业版

目标受众：Amazon Quick 管理员和作者

要测试是否可以通过现有 Quick VPC 连接连接到数据源，请按以下步骤操作。

在开始之前，请收集连接所需的信息。如果您打算从文件中复制和粘贴设置，请确保文件中不包含任何以下内容：格式（列表项目符号或编号）、空格（空格、制表符）或不可见的“乱码”[非 ASCII、空值（ASCII 0）或控制] 字符。

1. 在 Amazon 快速入门页面上，选择管理数据。
2. 在数据集页面上，选择新数据集。
3. 在创建数据集页面的来自新数据来源 部分，选择要连接到的受支持数据来源。有关支持 VPC 的数据源列表，请参阅确定要使用的数据源。

   您的数据来源实例必须使用用于创建 VPC 连接的相同 VPC。此外，必须正确地配置关联的安全组。有关更多信息，请参阅设置 VPC 以与 Amazon Quick 配合使用。
4. 输入数据来源的连接信息。数据来源的字段有时会按照不同的顺序显示，具体取决于您选择的数据来源。有关更多信息，请参阅创建数据源。

   - 对于数据来源名称，输入新数据来源的描述性名称。此名称将显示在创建数据集页面上的磁贴的数据来源徽标旁边。出于测试目的，请将它命名为 **"VPC test-"**，后跟数据库名称或位置（以唯一者为准）。
   - 对于连接类型，选择具有数据来源路由的 VPC 连接的名称。如果列表中缺少正确的 VPC，请让 Amazon Quick 管理员验证 Amazon Quick 中的 VPC 连接是否正确。如果看起来正确，请让系统管理员验证是否为此目的设置了数据来源和 VPC。

- 要连接到的服务器或实例的名称或其他标识符。描述符取决于您要连接的服务器或实例，但通常是以下一个或多个：主机名、IP 地址、集群 ID、实例 ID、连接器或基于站点的 URL。
- Database name 会显示 Instance ID 集群或实例的默认数据库。如果要在该集群或实例上使用不同的数据库，请输入其名称。
- 要使用的数据集合的名称。

  描述符因提供商而异，但通常是以下之一：数据库、数据仓库或目录。在本主题中，我们使用“数据库”一词作为通用术语。
- 对于凭证，请输入用户名和密码，供所有使用此数据源从 Amazon Quick 连接的用户使用。用户名必须具有执行以下操作的权限：
  - 访问目标数据库。
  - 在该数据库中读取（执行 SELECT 语句）要使用的所有表。

5. 选择 Validate connection 验证您的连接信息是否正确。如果您的连接未验证，请更正连接信息，然后重试。如果信息看起来正确但无法验证成功，请执行以下一项或全部操作：

   - 请与数据来源管理员联系以验证您的连接设置。
   - 请联系您的 Amazon Quick 管理员以验证 Amazon Quick VPC 连接中的设置。
   - 请联系您的 Amazon 管理员以验证 VPC 的配置是否正确，可与 Amazon Quick 配合使用。
6. 在连接验证成功后，选择创建数据来源，以保存连接配置文件。或者，如果在测试完成后不需要保存（推荐），请选择取消。

亚马逊 Quick 中的 AI 护栏

Amazon Quick 采用深度防御方法，帮助在亚马逊 Quick 网络体验中保持聊天互动的安全性和负责任性。多个安全层协同工作，每个安全层在互动中应对不同点的不同风险。没有任何一层是为了单独应对所有风险而设计的。

以下主题介绍这些控件的工作原理以及如何配置它们。

主题

- AI 安全控制如何协同工作
- 屏蔽的单词和短语

AI 安全控制如何协同工作

Amazon Quick 同时使用以下控件：

- Built-in 安全筛查 — 亚马逊基岩护栏和快速防护系统会筛选用户对有害内容的请求。这包括仇恨言论、侮辱、性内容、暴力和不当行为。这些检查还会评估用户的即时攻击请求。
- Prompt-level 安全说明 — Quick 指示模型提倡负责任的行为，抵制试图超越安全设置的行为，并避免泄露内部系统信息。
- 访问和权限控制 — 身份、数据访问和操作权限控制限制了交互期间可用的数据和操作。这些限制与登录人员的权限相匹配。有关身份和权限的更多信息，请参阅Quick 中的身份和访问管理和自定义权限。
- Administrator-configured 控件 — 您可以在 Amazon Quick 网络体验中为聊天互动设置屏蔽字词和短语。

这些控制措施有助于降低风险。但是，它们并不能取代您为用例配置访问权限、权限、代理、流程和数据源的责任。

屏蔽的单词和短语

在 Amazon Quick 网络体验中，您最多可以在聊天互动中屏蔽 50 个单词或短语。这适用于聊天代理和流程。每个条目最多可包含 36 个字符。快速检查用户对这些短语的请求和生成的响应。默认情况下，Quick 不会屏蔽任何单词或短语。

添加被屏蔽的单词和短语

使用以下步骤在 Amazon Quick 网络体验中为聊天代理和流程添加屏蔽的单词和短语。

添加被屏蔽的单词和短语

1. 登录 Quick 并选择“快速管理”。
2. 在导航窗格中，选择“自定义”，然后选择“聊天代理自定义”。
3. 在 Chat 代理自定义中，在 Guardrails 和安全控制下，选择“添加”以添加屏蔽的单词和短语。您最多可以添加 50 个单词和短语。每个条目最多可包含 36 个字符。

编辑被屏蔽的单词和短语

使用以下步骤在 Amazon Quick 网络体验中添加或删除聊天代理和流程中被屏蔽的单词和短语。

编辑被屏蔽的单词和短语

1. 登录 Quick 并选择“快速管理”。
2. 在导航窗格中，选择“自定义”，然后选择“聊天代理自定义”。

3. 在 Chat 代理自定义中，在 Guardrails 和安全控制下，选择“删除”以删除现有条目，或选择“添加”以添加条目。您最多可以添加 50 个单词和短语。每个条目最多可包含 36 个字符。

使用以下命令加密您的 Amazon Quick 数据 Amazon Key Management Service 客户自主管理型密钥

Amazon Quick 允许您使用存储在其中存储的密钥对亚马逊 Quick 数据进行加密 Amazon Key Management Service。这为您提供了审计数据访问权限和满足监管安全要求的工具。如果需要，您可以选择通过撤消对 Amazon KMS 密钥的访问权限来立即锁定对数据的访问权限。亚马逊 Quick 对您的 Amazon KMS 密钥的使用已登录 Amazon CloudTrail。您可以使用这些事件来验证哪个密钥可以保护资源。这些事件记录 Amazon KMS 密钥的使用情况。管理员和审计员可以使用这些事件来追踪您的 Amazon KMS 密钥的使用时间和地点。有关 Amazon Quick 中的应用程序级活动，请参阅。Amazon Quick 中的事件响应、记录和监控

要创建客户托管 KMS 密钥，请在与 Amazon Quick 资源相同的 Amazon 账户和 Amazon 区域中使用 Amazon Key Management Service (Amazon KMS)。然后，Amazon Quick 管理员可以使用客户管理的 KMS 密钥来加密您的 Amazon Quick 数据并控制访问权限。

您可以在 Amazon Quick 控制台或 Amazon Quick API 中创建和管理客户管理的 KMS 密钥。有关使用 Amazon Quick API 创建和管理客户管理的 KMS 密钥的更多信息，请参阅密钥管理操作。

以下规则适用于将客户管理的 KMS 密钥与 Amazon Quick 资源一起使用：

- Amazon Quick 不支持非对称 Amazon KMS 密钥。
- 您可以拥有多个客户管理的 KMS 密钥， Amazon Web Services 账户 每个密钥可以拥有一个默认的客户管理的 KMS 密钥 Amazon Web Services 区域。
- 默认情况下，Amazon Quick 资源使用 Amazon Quick 原生加密策略进行加密。
- 当前由客户管理的 KMS 密钥加密的数据将由该密钥保持加密状态。
- 使用客户管理的 KMS 密钥配置的账户不支持聊天内存。有关更多信息，请参阅 记忆和响应个性化。

> **Note**
>
> 如果您 Amazon Key Management Service 与 Amazon Quick 一起使用，则按定Amazon Key Management Service 价页面的说明向您收取访问和维护费用。在您的账单中，费用在Amazon Quick下 Amazon KMS 逐项列出，而不是列在Amazon Quick下。

如果客户管理的 KMS 密钥不适用，Amazon Quick 使用 Amazon 自有或服务管理的密钥保护数据。

不受管理的数据库服务器证书 Amazon 由客户负责，应由可信的 CA 签署。有关更多信息，请参阅 网络和数据库配置要求。

使用以下主题了解有关在 Amazon Quick 中使用客户管理的 KMS 密钥的更多信息。要了解有关 Amazon Quick 中数据加密的更多信息，请参阅亚马逊 Quick 中的数据保护。

主题

- 客户管理的 KMS 密钥范围
- 亚马逊 Q 数据密钥
- 向您的账户添加客户管理的 KMS 密钥
- 验证 Amazon Quick 使用的密钥
- 更改默认的客户托管 KMS 密钥
- 移除默认的客户管理的 KMS 密钥
- 在中审计客户管理的 KMS 密钥使用情况 CloudTrail
- 撤消对客户管理的 KMS 密钥的访问权限
- 恢复加密的亚马逊 Quick 数据

客户管理的 KMS 密钥范围

Amazon Quick 使用特定资源的静态加密。对客户管理的 KMS 密钥的支持以及该密钥的应用方式因资源类型而异。如果下表中未列出资源类型，请不要假设客户管理的 KMS 密钥适用于该资源类型。

Amazon Quick 通过两种方式应用客户管理的 KMS 密钥：

- 账户默认密钥。参与资源类型在写入数据或创建资源级密钥关联时选择账户默认密钥。更改默认值会影响将来的写入内容或解决该问题的资源，但不会自动重新加密现有内容。确切的生命周期是特定于资源的。
- 亚马逊 Q 数据密钥。Amazon Q 数据使用单一账户级密钥，该密钥是在您的账户中首次创建 Amazon Q 数据时设置的，之后无法更改。要使用客户管理的 KMS 密钥获取 Amazon Q 数据，请在创建任何 Amazon Q 数据之前将其注册为您的账户默认密钥。

客户管理的 KMS 密钥支持需要订阅亚马逊 Quick Enterprise。

客户管理的 KMS 密钥必须是与 Amazon Quick 资源相同的 Amazon Web Services 账户 对称 Amazon KMS 密钥。 Amazon Web Services 区域 您可以为每个 Amazon Quick 账户和区域配置一个默认的客户托管 KMS 密钥。

您的密钥政策必须允许使用密钥的 Amazon Quick 服务负责人。您的密钥策略必须同时允许`quicksight.amazonaws.com`和`qbusiness.amazonaws.com`。当同一个密钥同时用作您的默认客户托管 KMS 密钥和 Amazon Q 数据密钥时，这适用。省略`qbusiness.amazonaws.com`可能会导致知识库同步操作失败。

Amazon Quick 使用 Amazon KMS 赠款使用客户管理的 KMS 密钥加密和解密您的数据，并代表您创建这些补助金。如果密钥策略或服务控制策略限制`kms:CreateGrant`了 Amazon Quick 服务主体，则加密操作可能会失败。取消补助金将移除 Amazon Quick 对该资源密钥的访问权限。

启用自动密钥轮替可以在不更改密钥 ARN 的情况下 Amazon KMS 轮换密钥材料，因此它不会改变 Amazon Quick 使用密钥的方式，也无需在 Amazon Quick 中执行任何操作。轮换到不同的 Amazon KMS 密钥是默认密钥更改；有关每种资源类型的行为，请参阅以下范围表。Amazon Q 数据密钥不能移动到其他密钥。

要查看您账户的两个值，请致电`DescribeKeyRegistration`。该响应会返回您的注册密钥`KeyRegistration`和您的 Amazon Q 数据密钥`QDataKey`。该`QDataKey`值是只读的。

密钥注册支持遵循亚马逊 Quick 区域的可用性。个人 Amazon Quick 功能及其客户管理的 KMS 密钥集成的区域或账户可用性可能较窄；请参阅该功能的文档，并使用它`DescribeKeyRegistration`来检查您的账户。

亚马逊 Quick 资源类型	使用的密钥	何时适用	Existing-resource 行为
SPICE 数据集	账户默认密钥	新数据集在创建时使用默认密钥。	要将现有数据集移至新的默认密钥，请执行完全刷新。
来自仪表板快照、计划报告、导出或仪表板的报告对象	账户默认密钥	新生成的构件使用当前的默认密钥。	现有项目仍使用其现有密钥进行加密，不会重新加密。
Data-source 证书、OAuth 令牌和 OAuth 客户端应用程序	账户默认密钥	创建时使用当前默认密钥加密。	Re-encrypted 每当更新凭据或刷新 OAuth 令牌时，都使用当前的默认密钥。如果未注册默认密钥，Amazon

亚马逊 Quick 资源类型	使用的密钥	何时适用	Existing-resource 行为
			Quick 将使用服务管理的密钥。
流程 — 定义、出版物数据、 run/session 状态、历史记录和上传的文件名	账户默认密钥	参与的 Flow 内容在编写时使用当前的默认密钥。	现有的加密内容仍与写入时记录的密钥相关联；更改默认值不会自动对其进行重新加密。
自动化 — 参与群组和触发内容；经过验证的入站电子邮件内容、附件以及电子邮件发件人、主题和附件名称审核字段	账户默认密钥	仅适用于这些可集成的 Automate 参与商店。	现有记录保留用于加密的密钥。其他 Automate-owned 持久性，包括 workflow/deployment /run 数据、执行构件和证书，使用服务控制密钥而不是账户默认密钥。
研究 — 文物 reports/exports、文档和加密记录字段	创建研究时关联的账户默认密钥	新的研究资源会关联当前的默认密钥（如果可用）；否则，Amazon Quick 使用服务加密。要将客户管理的 KMS 密钥用于 Research 资源，请在创建资源之前将其注册为您的默认密钥 — 创建的没有密钥关联的研究资源以后无法移至某个密钥。	当账户默认值发生变化时，现有的研究资源仍与其创建时密钥相关联。资源中的所有内容，包括新写入内容，将继续使用创建时密钥。
Amazon Q 数据 — 知识库、空间和空间上传、对话、代理、操作、扩展（包括扩展访问配置）、主题和快速索引	亚马逊 Q 数据密钥	使用当时注册的默认密钥设置首次在账户中创建 Amazon Q 数据的时间。	无法更改。更改或移除默认密钥时不受影响。

亚马逊 Q 数据密钥

Amazon Quick 使用名为 Amazon Q 数据密钥的单一账户级密钥保护 Amazon Q 数据。首次在您的账户中创建 Amazon Q 数据时，Amazon Quick 会设置此密钥：

- 如果当时注册了默认的客户托管 KMS 密钥，则 Amazon Q 数据密钥将设置为该密钥且`QDataKey.QDataKeyType`为`CMK`。
- 如果未注册默认密钥，则 Amazon Quick 使用 Amazon 自有密钥且`QDataKey.QDataKeyType`是`AWS_OWNED`。

Amazon Q 数据密钥设置后无法更改。更改或删除您的默认客户管理的 KMS 密钥不会对其进行更改，也不会将账户返回到 Amazon 拥有的密钥。要使用客户管理的 KMS 密钥获取 Amazon Q 数据，请在创建任何 Amazon Q 数据之前将该密钥注册为您的账户默认密钥。

要检查当前值，请调用`DescribeKeyRegistration`并读取该`QDataKey`字段。

> **Important**
>
> 如果您的 Amazon Q 数据密钥引用的密钥不可用，则无法访问 Amazon Q 数据，创建新的 Amazon Q 资源将失败。如果密钥被禁用、访问被拒绝或计划删除，则密钥可能变得不可用。由于 Amazon Q 数据密钥无法更改，因此删除密钥注册并不能解决这个问题。注册不同的客户管理的 KMS 密钥也无法解决这个问题。恢复 Amazon Q 功能的唯一方法是恢复原始密钥：重新启用它、恢复对它的访问权限或取消其待删除的操作。如果密钥已被永久删除，则无法恢复使用该密钥加密的 Amazon Q 数据。要恢复 Amazon Q 功能，您必须取消订阅 Amazon Quick 并重新订阅。这将永久删除您的所有 Amazon Quick 数据。在禁用、拒绝访问或计划删除任何 Amazon KMS 密钥之前，请致电`DescribeKeyRegistration`并确认该密钥不是您的 Amazon Q 数据密钥。

向您的账户添加客户管理的 KMS 密钥

在开始之前，请确保您拥有一个 IAM 角色来授予管理员用户访问 Amazon Quick 管理员密钥管理控制台的权限。有关所需权限的更多信息，请参阅 Amazon Quick 的 IAM 基于身份的政策：使用管理员密钥管理控制台。

您可以将已经存在的密钥 Amazon KMS 添加到您的亚马逊 Quick 账户中，这样您就可以加密您的 Amazon Quick 数据。

要详细了解如何创建在 Amazon Quick 中使用的密钥，请参阅Amazon 密钥管理服务开发人员指南。

向您的亚马逊 Quick 账户添加新的客户管理的 KMS 密钥。

1. 在 Amazon Quick 起始页面上，选择 “管理亚马逊快速”，然后选择 KMS 密钥。
2. 在 KMS 密钥页面上，选择管理。KMS 密钥控制面板打开。
3. 在 KMS 密钥控制面板上，选择选择密钥。
4. 在选择密钥弹出框中，选择密钥以打开列表。然后，选择要添加的密钥。

   如果您的密钥不在列表中，则可以手动输入密钥的 ARN。
5. （可选）选择用作此 Amazon Quick 账户当前区域内所有新数据的默认加密密钥，将所选密钥设置为您的默认密钥。默认密钥旁边会显示一个徽章，以指示其状态。

   当您选择默认密钥时，参与资源类型的新数据将使用该密钥进行加密。支持和生命周期因资源类型而异；请参阅客户管理的 KMS 密钥范围。
6. （可选）通过重复此过程中前面的步骤来添加更多密钥。虽然您可以根据需要添加任意数量的密钥，但一次只能有一个默认密钥。

验证 Amazon Quick 使用的密钥

使用密钥时，将在 Amazon CloudTrail中创建审计日志。您可以使用日志来跟踪密钥的使用情况。如果您需要知道Amazon Quick数据是用哪个密钥加密的，可以在中找到此信息 CloudTrail。

要详细了解可以使用密钥管理哪些数据，请参阅使用以下命令加密您的 Amazon Quick 数据 Amazon Key Management Service 客户自主管理型密钥。

验证用户当前使用的客户管理的 KMS 密钥 SPICE 数据集

1. 导航到您的 CloudTrail 日志。有关更多信息，请参阅 使用以下方式记录亚马逊 Quick 操作 Amazon CloudTrail。
2. 使用以下搜索参数查找 SPICE 数据集的最新授权事件：

   - 事件名称 (`eventName`) 包含 `Grant`。
   - 请求参数`requestParameters`包含数据集的亚马逊快速 ARN。

```
{
"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "AWSService",
```

```
"invokedBy": "quicksight.amazonaws.com"
},
"eventTime": "2022-10-26T00:11:08Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "CreateGrant",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "quicksight.amazonaws.com",
"userAgent": "quicksight.amazonaws.com",
"requestParameters": {
"constraints": {
    "encryptionContextSubset": {
        "aws:quicksight:arn": "arn:aws:quicksight:us-
west-2:111122223333:dataset/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
    }
},
"retiringPrincipal": "quicksight.amazonaws.com",
"keyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/87654321-4321-4321-4321-210987654321",
"granteePrincipal": "quicksight.amazonaws.com",
"operations": [
    "Encrypt",
    "Decrypt",
    "DescribeKey",
    "GenerateDataKey"
]
},
....
}
```

3. 根据不同的事件类型，适用以下情况之一：

   `CreateGrant`— 您可以在SPICE数据集最后一个`CreateGrant`事件的密钥 ID (`keyID`) 中找到最近使用的客户管理的 KMS 密钥。

   `RetireGrant`— 如果SPICE数据集的最新 CloudTrail 事件是`RetireGrant`，则没有密钥 ID，资源不再是客户管理的 KMS 密钥加密的。

验证当前在生成报告构件时使用的客户管理的 KMS 密钥

1. 导航到您的 CloudTrail 日志。有关更多信息，请参阅 使用以下方式记录亚马逊 Quick 操作 Amazon CloudTrail。
2. 使用以下搜索参数查找报告执行的最新 `GenerateDataKey` 事件：

- 事件名称 (eventName) 包含 GenerateDataKey 或 Decrypt。
- 请求参数 (requestParameters) 包含生成报告的分析或控制面板的 Amazon Quick ARN。

```
{
    "eventVersion": "1.11",
    "userIdentity": {
        "type": "AWSService",
        "invokedBy": "quicksight.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "2025-07-23T23:33:46Z",
    "eventSource": "kms.amazonaws.com",
    "eventName": "GenerateDataKey",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "quicksight.amazonaws.com",
    "userAgent": "quicksight.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
        "keyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/87654321-4321-4321-4321-210987654321",
        "keySpec": "AES_256",
        "encryptionContext": {
            "aws:quicksight:arn": "arn:aws:quicksight:us-
west-2:111122223333:dashboard/1ca456fe-eb34-4250-805c-b1b9350bd164",
            "aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::amazon-quick-owned-bucket"
        }
    },
    ...
}
```

3. aws:s3:arn是 Amazon Quick 拥有的 S3 存储桶，用于存储您的报告对象。
4. 如果您看不到GenerateDataKey，则新报告的执行不再是客户管理的 KMS 密钥加密的。现有报告对象将保持加密状态。

验证当前用于数据源凭证的客户管理的 KMS 密钥

1. 导航到您的 CloudTrail 日志。有关更多信息，请参阅 使用以下方式记录亚马逊 Quick 操作 Amazon CloudTrail。
2. 使用以下搜索参数查找数据源的最新Encrypt事件：
   - 事件名称 (eventName) 是Encrypt。

- 请求参数 (`requestParameters`) 包含数据源的 Amazon Quick ARN 的加密上下文`aws:quicksight:arn`。

```
{
    "eventVersion": "1.11",
    "userIdentity": {
        "type": "AWSService",
        "invokedBy": "quicksight.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "2025-07-23T23:33:46Z",
    "eventSource": "kms.amazonaws.com",
    "eventName": "Encrypt",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "quicksight.amazonaws.com",
    "userAgent": "quicksight.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
        "keyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/87654321-4321-4321-4321-210987654321",
        "encryptionContext": {
            "aws:quicksight:arn": "arn:aws:quicksight:us-
west-2:111122223333:datasource/example-data-source-id"
        }
    },
    ...
}
```

3. 最近`Encrypt`发生的事件是当前保护凭证的关键。`keyId`每当更新凭据或刷新 OAuth 令牌时，都会使用当前的默认密钥对凭据进行重新加密，因此最新事件会反映正在使用的密钥。

更改默认的客户托管 KMS 密钥

您可以将默认密钥更改为 KMS 密钥控制面板中已存在的另一个密钥。当您更改默认密钥时，参与资源类型的新写入和新资源将使用新密钥。现有内容仍使用写入时有效的密钥进行加密；其转移到新密钥的方式和是否因资源类型而异，例如，SPICE数据集在下次完全刷新时移动，数据源凭据在下次更新或令牌刷新时移动，报表对象永远不会重新加密。亚马逊 Q 数据密钥不受影响。有关更多信息，请参阅 客户管理的 KMS 密钥范围。

要详细了解可以使用密钥管理哪些数据，请参阅使用以下命令加密您的 Amazon Quick 数据 Amazon Key Management Service 客户自主管理型密钥。

将默认密钥更改为现有密钥

1. 在 Amazon Quick 起始页面上，选择 “管理亚马逊快速”，然后选择 KMS 密钥。
2. 选择 M ANAG E 打开 KMS 密钥控制面板。
3. 导航到要设置为新默认密钥的密钥。在要打开菜单的密钥所在行上选择操作（三个点）。
4. 选择 “设为默认”，然后选择 “设置” 。

所选密钥现已是您的默认密钥。

移除默认的客户管理的 KMS 密钥

移除您的默认客户管理的 KMS 密钥后，该密钥将终止用于解析账户默认密钥的新资源或写入操作。删除密钥不会删除密 Amazon KMS 钥、更改保护现有资源的密钥、更改您的 Amazon Q 数据密钥或移除静态加密。

如果客户管理的 KMS 密钥不适用，Amazon Quick 将继续使用自己的加密来保护数据。现有资源仍使用创建时使用的密钥进行加密。

> **Important**
>
> 在删除默认的客户托管 KMS 密钥之前，请致电`DescribeKeyRegistration`并确认该密钥不是您的 Amazon Q 数据密钥。如果密钥是您的 Amazon Q 数据密钥，则将其从默认注册中移除不会更改 Amazon Q 数据密钥，但未来的 Amazon Q 资源行为取决于对该密钥的持续访问。有关更多信息，请参阅 亚马逊 Q 数据密钥。

移除默认的客户管理的 KMS 密钥

1. 在 Amazon Quick 起始页面上，选择 “管理亚马逊快速”，然后选择 KMS 密钥。
2. 在 KMS 密钥页面上，选择管理以打开 KMS 密钥控制面板。
3. 选择默认密钥行上的操作（三个点），然后选择删除。
4. 在出现的弹出窗口中，选择删除。

在中审计客户管理的 KMS 密钥使用情况 CloudTrail

您可以在中审计账户的客户管理的 KMS 密钥使用情况 Amazon CloudTrail。要审核您的密钥使用情况，请登录您的 Amazon 账户 CloudTrail，打开并选择 “事件历史记录” 。

> **Note**
>
> Amazon Q 数据密钥的使用以单一账户级密钥的 CloudTrail 形式出现，而不是按资源授予的形式出现。`DescribeKeyRegistration`是当前 Amazon Q 数据密钥值的权威来源。

撤消对客户管理的 KMS 密钥的访问权限

您可以撤消对客户管理的 KMS 密钥的访问权限。当您撤消对用于加密您的 Amazon Quick 数据的密钥的访问权限时，对该密钥的访问将被拒绝，依赖该密钥的操作可能会失败，直到您撤消撤销为止。以下方法说明如何撤销访问权限：

- 在 Amazon KMS中禁用密钥。
- 在 IA Deny M 中为您的 Amazon Quick Amazon KMS 政策添加策略。

> **Important**
>
> 在撤消 Amazon KMS 密钥访问权限之前，请致电`DescribeKeyRegistration`并确认该密钥不是您的 Amazon Q 数据密钥。如果您撤销对 Amazon Q 数据密钥的访问权限，则无法访问 Amazon Q 数据，创建新的 Amazon Q 资源将失败。注册不同的客户管理的 KMS 密钥是不可逆转的。有关更多信息，请参阅 亚马逊 Q 数据密钥。

要详细了解可以使用密钥管理哪些数据，请参阅使用以下命令加密您的 Amazon Quick 数据 Amazon Key Management Service 客户自主管理型密钥。

使用以下步骤撤消对中客户管理的 KMS 密钥的 Amazon KMS访问权限。

要在中关闭客户管理的 KMS 密钥 Amazon Key Management Service

1. 登录您的 Amazon 账户 Amazon KMS，打开并选择客户管理的密钥。
2. 选择要禁用的密钥。
3. 打开密钥操作菜单并选择禁用。

以下是使用 Amazon Identity and Access Management (IAM) 中的`Deny`策略来防止进一步使用客户管理的 KMS 密钥的撤销示例。将 `"Service": "quicksight.amazonaws.com"` 用作主体，将密钥

的 ARN 用作资源。拒绝以下操作："kms:Encrypt", "kms:Decrypt", "kms:ReEncrypt*", "kms:GenerateDataKey*", "kms:DescribeKey"。

> **Important**
>
> 在您使用任何方法撤销访问权限后，数据可能需要多达 15 分钟才能变为不可访问。

恢复加密的亚马逊 Quick 数据

如果对 Amazon KMS 密钥的访问权限已被撤销（例如，通过禁用密钥或添加Deny策略），但密钥本身仍然存在于中 Amazon KMS，则以下过程适用。

> **Important**
>
> 如果 Amazon KMS 密钥已被永久删除，则无法恢复用密钥加密的数据。 Amazon KMS 强制在密钥删除之前等待一段时间；如果密钥仍处于待删除状态，则可以取消预设删除以恢复密钥。如果永久删除的密钥是您的 Amazon Q 数据密钥，则只能通过取消订阅 Amazon Quick 并再次订阅来恢复 Amazon Q 功能，这会永久删除您的所有 Amazon Quick 数据。

在访问权限被撤销时恢复 Amazon Quick 数据

1. 恢复对客户管理的 KMS 密钥的访问权限。通常，这足以恢复亚马逊 Quick 数据。
2. 测试 Amazon Quick 数据，看看你是否能看到它。
3. （可选）如果即使在您恢复了对客户管理的 KMS 密钥的访问权限后，数据SPICE集仍未完全恢复，请对该数据集进行全面刷新。完全刷新仅适用于SPICE数据集；不适用于对话、空间、代理或操作等其他资源类型。

要详细了解可以使用密钥管理哪些数据，请参阅使用以下命令加密您的 Amazon Quick 数据 Amazon Key Management Service 客户自主管理型密钥。

Permissions

Quick 中的权限管理控制用户可以在您的 Amazon Quick 环境中执行哪些操作以及他们可以访问哪些资源。本节涵盖与权限相关的基本任务，包括配置对 Amazon 数据源的访问权限、为新用户设置默认访问级别、管理 IAM 策略分配、创建根据组织需求量身定制的自定义权限配置文件、为第三方集成配置

操作连接器、管理扩展应用程序访问权限以及与 SageMaker AI 集成以获得机器学习功能。适当的权限管理可确保用户有适当的访问权限来履行其职责，同时保持安全性和合规性要求。

主题

- 访问 Amazon 资源
- 默认访问策略
- IAM 策略分配
- 扩展访问权限
- 自定义权限
- 限制配置文件

访问 Amazon 资源

适用于：企业版和标准版

目标受众：系统管理员和 Amazon Quick 管理员

您可以控制 Amazon Quick 可以访问的 Amazon 资源，并在更精细的级别上缩小对这些资源的访问范围。在企业版本中，您也可以为您账户中的每个人员设置常规访问默认设置，并且可以为各个用户和组设置特定访问权限。

这些访问配置对于 Amazon Quick Sight 数据源连接至关重要，可以安全地连接到亚马逊 S3、Amazon RDS、Amazon Rds、Amazon Redshift 和 Athena 等 Amazon 服务，以进行数据分析和可视化。正确的资源访问设置可确保 Amazon Quick Sight 可以检索和处理您的 Amazon 数据源中的数据，同时保持适当的安全边界。

使用以下部分来帮助您配置 Amazon 资源以使用 Quick。

开始之前，请确保您具有适当的权限；系统管理员可以授予给您这些权限。为此，您的系统管理员创建一个允许您使用某些 IAM 操作的策略。然后，您的系统管理员将该策略与 IAM 中的用户或组关联起来。以下是必需的步骤：

- **`quicksight:AccountConfigurations`**— 启用对 Amazon 资源的默认访问权限的设置
- **`quicksight:ScopeDownPolicy`**— 限定资源权限策略的范围 Amazon

- 您也可以将自己的 IAM 角色引入 Amazon Quick。有关更多信息，请参阅将 IAM 角色传递给 Amazon Quick。

启用或禁用 Amazon Quick 可以访问的 Amazon 服务

1. 登录 Amazon Quick，网址为https://quicksight.aws.amazon.com/。
2. 在右上角，选择您的用户名，然后选择快速管理。
3. 选择 Security & permissions (安全性和权限)。
4. 在 “QuickSight 访问 Amazon 服务” 下，选择 “添加” 或 “删除”。

   将出现一个屏幕，您可以在其中启用所有可用 Amazon 服务。

   > **Note**
   >
   > 如果您看到权限错误，并且您是 Amazon Quick 的授权管理员，请联系您的系统管理员寻求帮助。

5. 选中您希望允许使用的服务的复选框。清除您不希望允许使用的服务的复选框。

   如果您已经启用了某项 Amazon 服务，则该服务的复选框已被选中。如果 Amazon Quick 无法访问特定 Amazon 服务，则其复选框未被选中。

   在某些情况下，您可能会看到如下所示的消息。

   ```
   This policy used by Amazon Quick for Amazon resource access was
   modified outside of Amazon Quick, so you can no longer edit this
   policy to provide Amazon resource permission to Amazon Quick. To edit
   this policy permissions, go to the IAM console and delete this policy
   permission with policy arn - arn:aws:iam::111122223333:policy/service-
   role/AWSQuickSightS3Policy.
   ```

   此类消息意味着 Amazon Quick 使用的 IAM 策略之一已被手动更改。要解决此问题，系统管理员需要删除错误消息中列出的 IAM 策略，并重新加载安全性和权限屏幕，然后重试。

6. 选择 Update (更新) 以进行确认，或选择 Cancel (取消) 以返回上一屏幕。

主题

- 通过 IAM 设置对 Amazon 服务的精细访问权限

- 在 Quick 中使用 Amazon Secrets Manager 密钥而不是数据库凭证

通过 IAM 设置对 Amazon 服务的精细访问权限

适用于：企业版

目标受众：系统管理员和 Amazon Quick 管理员

在企业版中，Amazon Quick 为您提供了一种设置对 Amazon 服务中资源的详细访问权限的方法。与其他所有 Amazon 服务一样，Quick 使用 IAM 策略来控制用户和群组的访问权限。

在开始之前，请管理员提前设置必要的 IAM 策略。如果已完成这些设置，您可以选择它们作为本部分中的一个过程。有关创建用于 Quick 的 IAM 策略的信息，请参阅 Qu ick 中的身份和访问管理。

将 IAM 策略分配给用户或组

1. 登录 Quick athttps://quicksight.aws.amazon.com/.
2. 在左上角，选择您的用户名，然后选择管理 QuickSight。
3. 选择 Security & permissions (安全性和权限)。
4. 在各个用户和组的资源访问权下，选择 IAM 策略分配。

   此时其余步骤涉及选择要分配给用户或组的 IAM 策略。您可以将多个 IAM 策略分配给一个 Amazon Quick 用户或群组。为了确定权限，Amazon Quick 会执行合并以及与 Amazon Web Services 账户—级策略的交叉操作。

   如果您已有活动的 IAM 策略分配，则会在此页面上列出它们。您可以使用搜索框搜索现有分配。如果您有尚未生效的草稿，它们将在 Assignment drafts (分配草稿) 下列出。
5. 选择下列选项之一：

   - 要创建 IAM 策略分配，请选择添加新分配。
   - 要编辑现有分配，请选择该分配的 Edit assignment (编辑分配) 图标。
   - 要启用或禁用一个策略，请选中该策略的复选框，然后选择 Enable (启用) 或 Disable (禁用)。可以一次性选择多个策略分配。
   - 要删除现有分配，请选择分配名称附近的 Remove assignment (删除分配) 图标。要确认您的选择，请在确认屏幕上选择 Delete (删除)。或者，选择返回以取消删除。

如果您要创建或编辑分配，请继续执行下一步骤。否则，请跳过此过程的末尾。

6. 在下一个屏幕中，执行策略分配过程，该过程分为几个步骤。在完成这些步骤时，您可以向前或向后导航以进行更改。退出屏幕时，将保存对所有步骤进行的更改。

   a. 步骤 1：为分配命名 – 如果这是一个新分配，请输入分配的名称，然后选择下一步以继续。若要更改名称，请选择左侧的 Step 1 (步骤 1)。

   b. 步骤 2：选择 IAM 策略– 选择要使用的 IAM 策略。在此屏幕中，您可以按如下方式与策略进行交互：

      - 选择要使用的策略。
      - 搜索策略名称。
      - 筛选列表以查看所有 IAM 策略、 Amazon托管策略或客户托管策略。
      - 通过选择 View policy (查看策略) 来查看策略。

      要选择一个策略，请选择该策略旁边的按钮，然后选择下一步以继续。

   c. 步骤 3：分配用户和组 – 选择特定的用户或组。或者，选择对所有用户和组使用选定 IAM 策略。

      选择下列选项之一。

      - 在 “分配给所有用户和群组” 中，选中复选框将 IAM 策略分配给所有 Amazon Quick 用户和群组。选择此选项会将策略分配给所有当前和未来的用户和组。
      - 选择要分配给此 IAM 策略的用户和组。您可以按名称、电子邮件地址或组名搜索它们。

      在选择用户和组之后，选择 Next (下一步) 以继续。

   d. 步骤 4：查看和启用更改 – 保存您的更改。

      选择下列选项之一。

      - 要编辑任何选项，请选择该步骤进行编辑。
      - 要将此策略分配另存为草稿，请选择 Save as draft (另存为草稿)。可以稍后启用草稿。
      - 要立即启用此策略，请选择 Save and enable (保存并启用)。此选项将覆盖具有相同名称的任何现有策略分配。

在 Quick 中使用 Amazon Secrets Manager 密钥而不是数据库凭证

> 目标受众：Amazon Quick 管理员和 Amazon Quick 开发者

Amazon Secrets Manager 是一项密钥存储服务，可用于保护数据库凭据、API 密钥和其他机密信息。使用密钥有助于确保检查您代码的人不会泄露密钥，因为该密钥并不存储在代码中。有关概述，请参阅《Amazon Secrets Manager 用户指南》https://docs.amazonaws.cn/secretsmanager/latest/userguide。

快速管理员可以授予 Amazon Quick 对他们在 Secrets Manager 中创建的密钥的只读访问权限。使用 Quick API 创建和编辑数据源时，可以使用这些密钥代替数据库凭据。

Quick 支持使用支持凭据对身份验证的数据源类型的密钥。目前 ServiceNow 不支持 Jira 和。

> **Note**
>
> 如果您 Amazon Secrets Manager 与 Quick 一起使用，则需要按定Amazon Secrets Manager 价页面中所述支付访问和维护费用。在您的账单中，费用列在 Secrets Manager 下，而不是在 Amazon Quick 下。

使用以下各节中描述的步骤将 Secrets Manager 与 Amazon Quick 集成。

主题

- 授予亚马逊快速访问 Secrets Manager 和所选密钥的权限
- 使用 Amazon Quick API 创建或更新带有秘密证书的数据源
- 密钥的内容
- 修改密钥

授予亚马逊快速访问 Secrets Manager 和所选密钥的权限

如果您是管理员并且在 Secrets Manager 中拥有密钥，则可以授予 Amazon Quick 对所选密钥的只读访问权限。

授予亚马逊快速访问 Secrets Manager 和所选密钥的权限

1. 在 Amazon Quick 中，选择右上角的用户图标，然后选择 “快速管理”。

2. 选择左侧的安全和权限。
3. 在 Amazon 中选择 “管理” 快速访问 Amazon 资源。
4. 在允许访问和自动发现这些资源中，依次选择 Amazon Secrets Manager 和选择密钥。

   Amazon Secrets Manager 密钥页面打开。
5. 选择您想要授予 Amazon Quick 只读访问权限的密钥。

   您的 Amazon 快速注册区域中的密钥会自动显示。要选择您所在区域以外的密钥，请选择其他 Amazon 区域中的密钥，然后输入这些密钥的 Amazon 资源名称（ARN）。
6. 完成后，选择 Finish (完成)。

   Amazon Quick `aws-quicksight-secretsmanager-role-v0` 在您的账户中创建了一个名为的 IAM 角色。它向账户中的用户授予对指定密钥的只读访问权限，外观类似于以下内容：

   当 Amazon Quick 用户使用带有机密的数据源创建分析或查看控制面板时，Amazon Quick 将担任这个 Secrets Manager IAM 角色。有关密钥权限策略的更多信息，请参阅《Amazon Secrets Manager 用户指南》中的 Amazon Secrets Manager的身份验证和访问控制。

   Amazon Quick IAM 角色中的指定密钥可能还有一个拒绝访问的额外资源策略。有关更多信息，请参阅《Amazon Secrets Manager 用户指南》中的将权限策略附加到密钥。

   如果您使用 Amazon 托管密 Amazon KMS 钥来加密您的密钥，Amazon Quick 不需要在 Secrets Manager 中设置任何其他权限。

   如果您使用客户托管密钥来加密您的密钥，请确保 Amazon Quick IAM 角色`aws-quicksight-secretsmanager-role-v0`拥有`kms:Decrypt`权限。有关更多信息，请参阅《Amazon Secrets Manager 用户指南》中的 KMS 密钥的权限。

   有关密钥管理服务中 Amazon 使用的密钥类型的更多信息，请参阅密钥管理服务指南中的Amazon客户 Amazon 密钥和密钥。

使用 Amazon Quick API 创建或更新带有秘密证书的数据源

在 Amazon Quick 管理员授予 Amazon Quick 对 Secrets Manager 的只读访问权限后，您可以使用管理员选择作为凭证的密钥在 API 中创建和更新数据源。

以下是在 Amazon Quick 中创建数据源的 API 调用示例。此示例使用 `create-data-source` API 操作。还可以使用 `update-data-source` 操作。有关更多信息，请参阅 Amazon Quick API 参考UpdateDataSource中的CreateDataSource和。

在以下 API 调用示例的权限中指定的用户可以在 Amazon Quick 中删除、查看和编辑指定 MySQL 数据源的数据源。他们还可以查看和更新数据来源的权限。不使用 Amazon Quick 用户名和密码，而是使用机密 ARN 作为数据源的凭证。

```
aws quicksight create-data-source
    --aws-account-id AWSACCOUNTID \
    --data-source-id DATASOURCEID \
    --name NAME \
    --type MYSQL \
    --permissions '[{"Principal": "arn:aws:quicksight:region:accountID:user/
namespace/username", "Actions": ["quicksight:DeleteDataSource",
 "quicksight:DescribeDataSource", "quicksight:DescribeDataSourcePermissions",
 "quicksight:PassDataSource", "quicksight:UpdateDataSource",
 "quicksight:UpdateDataSourcePermissions"]}]' \
    --data-source-parameters='{"MySQLParameters":{"Database": "database",
 "Host":"hostURL", "Port":"port"}}' \
    --
credentials='{"SecretArn":"arn:aws:secretsmanager:region:accountID:secret:secretname"}'
 \
    --region us-west-2
```

在本次调用中，Amazon Quick 根据 API 调用者的 IAM 策略，而不是 IAM 服务角色的策略来授权`secretsmanager:GetSecretValue`访问密钥。IAM 服务角色作用于账户级别，在用户查看分析或控制面板时使用。当用户创建或更新数据来源时，它不能用于授权密钥访问。

在 Amazon Quick UI 中编辑数据源时，用户可以查看 Amazon Secrets Manager 用作凭证类型的数据源的秘密 ARN。但是，他们无法编辑密钥，也无法选择其他密钥。如果需要进行更改，例如更改数据库服务器或端口，则用户首先需要选择凭证对并输入他们的 Amazon Quick 账户用户名和密码。

在用户界面中更改数据来源时，密钥会自动从数据来源中删除。要将密钥恢复到数据来源，请使用`update-data-source` API 操作。

密钥的内容

Amazon Quick 需要以下 JSON 格式才能访问您的密钥：

```
{
  "username": "username",
  "password": "password"
}
```

要让 Amazon Quick 访问密钥，必须填`password`写`username`和字段。所有其他字段均为可选字段，Amazon Quick 会忽略这些字段。

JSON 格式可能会因数据库类型而异。有关更多信息，请参阅《Amazon Secrets Manager 用户指南》中的 Amazon Secrets Manager 数据库凭据密钥的 JSON 结构。

修改密钥

要修改密钥，您可以使用 Secrets Manager。在您对密钥进行更改后，下次 Amazon Quick 请求访问该密钥时，更新就会变为可用。

默认访问策略

适用于：企业版

目标受众：系统管理员和 Amazon Quick 管理员

在企业版中，您可以为 Amazon Quick 用户可以访问的 Amazon 服务配置特定权限。如果未出现此类配置，Quick 将根据用户的设置使用一组默认权限。当前行为将显示在蓝色信息框中。

更改所有用户的默认资源访问权限（在未配置任何其他权限的情况下使用）

1. 快速登录 Amazon。
2. 在右上角，选择配置文件图标，然后选择快速管理。
3. 在 “权限” 下，选择 “默认访问策略”。
4. 选择下列选项之一：
   - 允许所有用户和群组访问所有 Amazon 数据和资源。
   - 拒绝所有用户和群组访问所有 Amazon 数据和资源。
5. 选择更新。

IAM 策略分配

IAM 策略分配允许您控制用户和群组在 Amazon Quick 中访问 Amazon 资源的权限。通过分配 IAM 策略，您可以定义和管理 Quick 可能需要访问的各种 Amazon 服务和资源的权限。可以随时启用、禁用或删除作业。

要添加新的 IAM 策略分配，请执行以下操作：

1. 打开 Quick 控制台。
2. 选择右上角的用户图标，然后选择快速管理。
3. 在 “权限” 部分下，选择 IAM 策略分配。
4. 选择 “添加新作业”。
5. 输入此作业的名称，然后选择 “下一步”。
6. 通过直接搜索或滚动浏览显示的列表来选择 IAM 策略，然后选择 Nex t。
7. 通过按姓名、电子邮件地址或群组名称进行搜索，或滚动显示的列表并选择相应的用户或群组，将用户或群组分配给 IAM 策略。您也可以通过选中该复选框来选择将策略分配给所有用户和组；这会将策略应用于所有当前和将来的用户和组。
8. 选择下一步。
9. 查看您的选择，然后选择 “保存并启用”。
10. 您可以随时启用或禁用任务，方法是选中任务名称旁边的复选框并选择 “启用” 或 “禁用”。您可以在 “状态” 列下查看策略分配的状态。

要编辑 IAM 策略分配，请执行以下操作：

1. 打开 Quick 控制台。
2. 选择右上角的用户图标，然后选择快速管理。
3. 在 “权限” 部分下，选择 IAM 策略分配。
4. 选择编辑（铅笔）图标。
5. 查看各部分并选择 “编辑” 以进行任何更改。
6. 选择 “保存” 并启用以应用您的更新。

要删除 IAM 策略分配，请执行以下操作：

1. 打开 Quick 控制台。
2. 选择右上角的用户图标，然后选择快速管理。
3. 在 “权限” 部分下，选择 IAM 策略分配。
4. 选择删除（垃圾桶）图标。
5. 将出现一个确认模式，以确保您要继续删除。选择删除以删除 IAM 策略分配。

扩展访问权限

扩展访问权限会将您的 Amazon Quick 账户连接到第三方应用程序，例如Microsoft TeamsMicrosoft OutlookMicrosoft Word、Microsoft Excel、Microsoft PowerPoint、、和Slack。可以把它想象成允许 Amazon Quick 在你的团队已经使用的应用程序中工作，帮助他们在生成人工智能的帮助下完成工作，无需切换上下文。

作为管理员，您可以配置分机访问权限。然后，管理员或作者必须在 Amazon Quick 控制台中安装该扩展程序，以便最终用户可以使用该扩展程序。安装后，所有符合条件的订阅用户均可使用此默认扩展程序。已安装的扩展程序位于 Amazon 快捷菜单的 “连接” > “扩展” 下，便于进一步配置和管理。

如果您是 Amazon Quick 的管理员用户，则可以配置 Amazon Quick 访问扩展程序，还可以部署扩展程序供最终用户使用。作为管理员，您还可以允许作者在配置访问权限后编辑和部署扩展程序。

用户角色和扩展权限的工作原理如下：

- IAM 管理员：可以 enable/remove 扩展访问权限、创建扩展、分配所有者以及控制组织的扩展可用性。
- 作者：可以使用支持管理员的访问权限创建和安装扩展程序，也可以创建和安装他们拥有的 edit/delete 扩展程序。
- 阅读器（仅限 Reader Pro）：可以使用所有已启用的扩展程序，但无法创建或修改它们。

以下是您需要了解的有关分机访问权限的信息：

- 它是什么：您的 Amazon Quick 实例与您的组织在第三方应用程序（例如您的应用程序Microsoft 365或Slack工作空间）中的账户之间的安全连接。
- 为何重要：它允许您的 Amazon Quick 实例在组织的特定租户或工作空间内使用这些应用程序。
- 谁设置：只有拥有 IAM 证书的管理员才能配置扩展程序访问权限和部署扩展（或授予作者编辑和部署扩展程序的权限）-这是一项特权操作，必须先完成此操作，然后您的团队才能开始使用扩展。请注意，IAM 管理员用户可以从 “管理快速” 菜单访问扩展程序访问页面，但要配置扩展程序，他们可能需要重新登录系统，然后从 Amazon Quick 菜单中选择 “连接” > “扩展”。

主题

- 浏览器扩展
- Amazon Quick Microsoft Outlook extension
- Amazon Quick Microsoft Excel extension
- Amazon Quick Microsoft Word extension

- Amazon Quick 微软 PowerPoint extension
- Amazon Quick Slack extension
- Amazon Quick Microsoft Teams extension
- Amazon Quick Microsoft Outlook 扩展（旧版）
- Amazon Quick Microsoft Word 扩展（旧版）

浏览器扩展

默认情况下，Amazon Quick 浏览器扩展程序在 Amazon Quick 中可供所有符合条件的用户使用，用户无需进行任何管理设置即可访问。用户可以在 “连接” > “扩展” 下找到浏览器扩展程序的安装链接。以下程序适用于想要使用托管设备策略在其组织中的所有浏览器中自动部署或禁用 Amazon Quick 浏览器扩展程序的 IT 管理员。

主题

- 部署浏览器扩展程序
- 禁用浏览器扩展程序

部署浏览器扩展程序

> **Note**
>
> 以下部署指南仅适用于您的托管设备群和托管浏览器。

要将浏览器扩展程序部署到组织中的所有用户，您可以定义ExtensionSettings策略并将此策略分发到您的托管设备。

主题

- 使用 ExtensionSettings 策略安装
- 分发 ExtensionSettings 政策

使用 ExtensionSettings 策略安装

该ExtensionSettings策略是Chrome、的管理设置Edge，Firefox允许您管理托管设备上特定扩展程序的安装、权限和运行时行为。此策略允许管理员指定自定义配置，例如设置安装模式，例如设置强制安装和限制或允许特定站点访问权限以及单个扩展程序或所有扩展程序的权限，从而提供精细控制。

ExtensionSettings策略的格式取决于您要在其中分发此策略的操作系统。 WindowsMac、和，Linux均受支持。

要在ExtensionSettings策略中设置安装模式，您需要扩展标识符和商店网址：

- Chrome/Edge
  - 身份证:`innkphffipcmiflfibbeghfnkifiokgo`
  - URL：`https://clients2.google.com/service/update2/crx`
- Firefox
  - 身份证:`quick-browser-extension@amazon.com`
  - URL：`https://addons.mozilla.org/firefox/downloads/latest/amazon-quick/latest.xpi`

分发 ExtensionSettings 政策

ExtensionSettings政策的分发取决于您的组织使用的设备和浏览器管理解决方案。你可以使用 Chrome Enterprise Cor e 或 Microsoft Edg e 管理服务之类的ExtensionSettings托管解决方案，也可以使用组策略来分发政策，组策略因操作系统而异。

禁用浏览器扩展程序

> **Note**
>
> 以下部署指南仅适用于您的托管设备群和托管浏览器。

要禁用组织中所有用户的浏览器扩展程序，您可以定义ExtensionSettings策略并将此策略分发到您的托管设备。

主题

- 使用 ExtensionSettings 策略禁用
- 分发 ExtensionSettings 政策

使用 ExtensionSettings 策略禁用

该ExtensionSettings政策是 Chrome、Edge 和 Firefox 的管理设置，允许您管理托管设备上特定扩展程序的安装、权限和运行时行为。此策略允许管理员指定自定义配置，例如禁用单个扩展，从而提供精细控制。

ExtensionSettings策略的格式取决于您要在其中分发此策略的操作系统。要确定格式，请参阅该ExtensionSettings政策的文档。支持 Windows、Mac 和 Linux。

要阻止在ExtensionSettings策略中使用扩展程序，您需要扩展标识符：

- Chrome/Edge

  身份证:`innkphffipcmiflfibbeghfnkifiokgo`

- Firefox

  身份证:`quick-browser-extension@amazon.com`

分发 ExtensionSettings 政策

ExtensionSettings政策的分发取决于您的组织使用的设备和浏览器管理解决方案。你可以使用 Chrome Enterprise Cor e 或 Microsoft Edg e 管理服务之类的ExtensionSettings托管解决方案，也可以使用组策略来分发政策，组策略因操作系统而异。

Amazon Quick Microsoft Outlook extension

的 Quick 扩展程序将 AI-powered 帮助直接Microsoft Outlook集成到您的电子邮件工作流程中。用户可以利用 Quick inside Outlook 来简化收件箱和日历管理，使用 Quick 数据起草上下文电子邮件，并在不切换应用程序的情况下执行外部操作。

该Outlook扩展使用户能够：

- 确定收件箱的优先顺序并进行整理。
- 使用自然语言搜索主题的相关电子邮件内容。
- 安排会议并管理他们的日历。
- 使用快速数据汇总电子邮件并起草上下文回复。
- 访问他们的企业数据并在外部应用程序中执行操作。

默认情况下，Amazon Quick Outlook 扩展程序在Amazon Quick中可供所有符合条件的用户使用，如果用户可以访问Microsoft Outlook应用程序商店，则无需管理设置即可访问用户。用户可以在Microsoft Outlook应用商店中搜索 Amazon Quick 或访问 Quick for Outlook 微软商店页面添加扩展程序。

> **Important**
>
> - Amazon Quick Outlook 扩展使用生成式 AI 在Outlook应用程序沙箱中创建和执行代码，以帮助您Outlook执行任务。AI 可能会在您的Outlook邮箱中犯错误并执行不准确的操作。
> - Amazon Quick 不会将您的用户数据用于改进服务或训练其基础大型语言模型 (LLM)。

以下程序适用于想要代表用户在其组织内自动部署 Amazon Quick Outlook 扩展程序的 IT 管理员。

主题

- 部署的先决条件 Microsoft Outlook 扩展到您的组织
- Microsoft Outlook 扩展权限
- 部署 Microsoft Outlook 扩展到您的组织

部署的先决条件 Microsoft Outlook 扩展到您的组织

在将 Amazon Quick 扩展程序的访问权限配置为之前Microsoft Outlook，管理员必须完成以下步骤：

1. 订阅Microsoft 365企业版并成为全球管理员或拥有管理权限（特别是`AppCatalog.ReadWrite.All`）。
2. 拥有一个 Amazon Quick 实例。
3. 授予租户范围内的 G Microsoft raph 权限管理员同意。这允许该扩展程序访问组织中所有用户的收件箱、日历和联系人数据。如果没有这些权限，该扩展程序只能回复有关当前打开的电子邮件话题的问题。有关说明，请参阅the section called “授予租户范围的管理员同意”。

Microsoft Outlook 扩展权限

亚马逊 Quick Outlook 扩展程序使用 `ReadWriteMailbox` Office JavaScript API 权限级别。这是 Office 插件清单权限，不是 Microsoft Graph API 范围。

该Outlook插件的默认应用程序功能是：

- 可以阅读和更改您的文档

- 访问您的个人资料信息，例如您的姓名、电子邮件地址、公司名称和首选语言
- 可以通过互联网发送数据

Graph API 委托权限

该Outlook扩展使用 Microsoft Graph 集成，这需要额外的委托权限。

> **Important**
>
> 这些权限是 Amazon Quick Outlook 扩展程序提供其全部功能所必需的。如果没有授予这些权限，扩展程序只能回答有关当前打开的电子邮件话题的问题并起草回复。它无法汇总您的收件箱、管理您的日历或执行收件箱范围内的操作，例如搜索、整理或分类电子邮件。

> **Note**
>
> Amazon Quick Outlook 扩展程序不会自动发送电子邮件或创建日历约会。它在进行任何发送操作之前使用 Human-in-the-Loop (HITL) 确认，因此用户始终查看和批准外发邮件和日历更改。

用户在首次与扩展程序交互时会提示他们登录。管理员可以通过授予租户范围的管理员同意来预先批准这些权限（请参阅）。the section called “授予租户范围的管理员同意”

下表列出了Outlook扩展程序使用的委托 Graph API 权限。

权限	用途
`Calendars.Read.Shared`	阅读用户和 shared/delegate 日历中的活动以检查可用性
`Calendars.ReadWrite`	创建、更新和删除日历活动； accept/decline邀请；查看 free/busy 时间
`Contacts.ReadWrite`	按姓名解析收件人，查找联系人详细信息并保存新联系人
`Files.Read`	读取用户的OneDrive/SharePoint文件以汇总或引用附件
`Mail.Read`	阅读完整的电子邮件内容、附件和话题，了解摘要和操作项目

权限	用途
Mail.ReadBasic	阅读电子邮件元数据（主题、发件人、日期）以提高邮箱列表和搜索效率
Mail.ReadWrite	整理邮件：移动、删除、标记 read/unread、创建草稿和管理附件
MailboxSettings.ReadWrite	阅读和更新时区、工作时间、外出、收件箱规则和类别
offline_access	无需重复重新身份验证即可为持续会话获取刷新令牌
People.Read	使用协作和组织信号推荐收件人并解析姓名
Tasks.ReadWrite	创建、更新、完成和删除 To Do /中的任务和任务列表 Planner
User.Read	识别登录用户的个人资料、电子邮件、职位和时区
User.ReadBasic.All	阅读组织中其他用户的基本个人资料信息（姓名、电子邮件、照片）

授予租户范围的管理员同意

要为组织中的所有用户启用 Amazon Quick Outlook 扩展程序的全部功能，请在租户范围内授予对上面列出的 G Microsoft raph 权限的管理员同意。这将预先批准权限，这样个人用户在首次使用扩展程序时就不会被提示批准这些权限。

您可以使用 Grap Microsoft h PowerShell 或 Microsoft Graph Explorer 完成此过程。

先决条件

在授予管理员同意之前，请确保您的角色包含以下权限：

- Application.ReadWrite.All
- DelegatedPermissionGrant.ReadWrite.All

使用授予管理员同意 PowerShell

按照以下步骤使用 G Microsoft raph 授予管理员同意PowerShell：

1. 使用所需权限连接到 Microsoft Graph：

```
Connect-MgGraph -Scopes
 "Application.ReadWrite.All","DelegatedPermissionGrant.ReadWrite.All"
```

2. 查找租户的 Microsoft Graph 服务主体 ID 并保存该 ID：

```
Get-MgServicePrincipal -Filter "displayName eq 'Microsoft Graph'"
```

3. 在租户中为 Amazon Quick Outlook 扩展程序创建服务主体并保存返回的 ID：

```
New-MgServicePrincipal -AppId "a5342f89-ebb1-4b1d-966c-34e8df972aaf"
```

4. 代表租户中的所有用户授予所有委托权限的管理员同意。*ServicePrincipalId*替换为步骤 3 中的 ID *GraphServicePrincipalId* 和步骤 2 中的 ID：

```
$params = @{
    "ClientId"    = "ServicePrincipalId"
    "ConsentType" = "AllPrincipals"
    "ResourceId"  = "GraphServicePrincipalId"
    "Scope"       = "Calendars.Read.Shared Calendars.ReadWrite Contacts.ReadWrite
 Files.Read Mail.Read Mail.ReadBasic Mail.ReadWrite MailboxSettings.ReadWrite
 offline_access People.Read Tasks.ReadWrite User.Read User.ReadBasic.All"
}
New-MgOauth2PermissionGrant -BodyParameter $params
```

使用图表管理器授予管理员同意

按照以下步骤使用 G Microsoft raph Explorer 授予管理员同意：

1. 使用具有`Application.ReadWrite.All`和`DelegatedPermissionGrant.ReadWrite.All`权限的角色登录Microsoft图表浏览器。
2. 查找租户的 Microsoft Graph 服务主体 ID，然后保存响应中的 ID：

```
GET https://graph.microsoft.com/v1.0/servicePrincipals?$filter=displayName eq
 'Microsoft Graph'&$select=id,displayName
```

3. 在租户中为 Amazon Quick Outlook 扩展程序创建服务主体并保存返回的 ID：

```
POST https://graph.microsoft.com/v1.0/servicePrincipals
```

请求正文：

```
{
    "appId": "a5342f89-ebb1-4b1d-966c-34e8df972aaf"
}
```

4. 代表租户中的所有用户授予所有委托权限的管理员同意。*ServicePrincipalId*替换为步骤 3 中的 ID *GraphServicePrincipalId* 和步骤 2 中的 ID：

```
POST https://graph.microsoft.com/v1.0/oauth2PermissionGrants
```

请求正文：

```
{
    "clientId": "ServicePrincipalId",
    "consentType": "AllPrincipals",
    "resourceId": "GraphServicePrincipalId",
    "scope": "Calendars.Read.Shared Calendars.ReadWrite Contacts.ReadWrite
 Files.Read Mail.Read Mail.ReadBasic Mail.ReadWrite MailboxSettings.ReadWrite
 offline_access People.Read Tasks.ReadWrite User.Read User.ReadBasic.All"
}
```

授予管理员同意后，组织中的用户在首次使用 Amazon Quick Outlook 扩展程序时，系统不会提示他们单独批准权限。该扩展程序将可以立即使用其全部功能。

在哪里查看权限

要查看Outlook扩展程序的权限，请前往 Microsoft Entra > 企业应用程序 > 找到名为 “Amazon Quick Outlook Agent” 的应用程序 > 权限。

部署 Microsoft Outlook 扩展到您的组织

在完成先决条件并授予 Microsoft Graph 权限的管理员同意后，请按照以下步骤将扩展程序部署到您的用户：

1. 登录M365管理中心。
2. 在左侧导航菜单中选择 “设置” > “集成应用程序”。
3. 选择 “获取应用程序” 。
4. 搜索 “亚马逊快速”。
5. 找到 Amazon Quick in 的图块Outlook，然后选择 “立即获取” 。
6. 确认您要添加应用程序。
7. 在 “分配用户” 下， users/groups根据需要选择 “整个组织” 或 “特定”。
8. 选择用户后，查看应用程序请求的权限和功能，然后选择下一步。
9. 选择 “完成部署” 。

Amazon Quick Microsoft Excel extension

的 Quick 扩展程序Microsoft Excel将 AI-powered 辅助功能直接集成到您的电子表格工作流程中。用户可以利用 Quick insithin Excel 来执行分析、导入数据和构建工作簿，并简化电子表格操作，例如创建表格、图表和格式设置。

该Excel扩展使用户能够：

- 对他们的工作簿进行深入分析并得出见解。
- 从 Quick 的企业知识和应用程序中导入、清理和格式化数据。
- 生成表格和图表。
- 自动执行电子表格操作，例如格式化以及应用过滤器和转换。
- 应用Excel函数并构建和解码复杂的工作簿。

默认情况下，Quick Excel 扩展程序在 Amazon Quick 中可供所有符合条件的用户使用，如果用户可以访问Microsoft Excel应用程序商店，则无需管理设置即可访问用户。用户可以在Microsoft Excel应用商店中搜索 Amazon Quick 或访问 Quick for Excel 微软商店页面添加扩展程序。

> **Important**
>
> - Amazon Quick Excel 扩展使用生成式 AI 在Excel应用程序沙箱中创建和执行代码，以帮助您在其中执行任务。ExcelAI 可能会在您的Excel工作簿中犯错误并执行不准确的操作。
> - Amazon Quick 不会将您的用户数据用于改进服务或训练其基础大型语言模型 (LLM)。

以下程序适用于想要代表用户在其组织内自动部署 Amazon Quick Excel 扩展程序的 IT 管理员。

主题

- 部署的先决条件 Microsoft Excel 扩展到您的组织
- 部署 Microsoft Excel 扩展到您的组织
- Microsoft Excel 扩展权限

部署的先决条件 Microsoft Excel 扩展到您的组织

在将 Amazon Quick 扩展程序的访问权限配置为之前Microsoft Excel，管理员必须完成以下步骤：

1. 订阅Microsoft 365企业版并成为全球管理员或拥有管理权限（特别是`AppCatalog.ReadWrite.All`）。
2. 拥有一个 Amazon Quick 实例。

部署 Microsoft Excel 扩展到您的组织

按照以下步骤将扩展程序部署到您的用户：

1. 登录M365管理中心。
2. 在左侧导航菜单中选择 “设置” > “集成应用程序”。
3. 单击 “获取应用程序” 。
4. 搜索 “亚马逊快速”。
5. 找到亚马逊 Quick in 的图块Excel，然后单击 “立即获取” 。
6. 确认您要添加应用程序。
7. 在 “分配用户” 下，您可以 users/groups根据需要选择 “整个组织” 或 “特定”。
8. 选择用户后，查看应用程序请求的权限和功能，然后单击 “下一步” 。
9. 单击 “完成部署” 。

Microsoft Excel 扩展权限

亚马逊 Quick Excel 扩展程序使用 `ReadWriteDocument` Office JavaScript API 权限级别。这是 Office 插件清单权限，不是 Microsoft Graph API 范围。部署期间不需要 Graph API 权限。

该Excel插件的默认应用程序功能是：

- 可以阅读和更改您的文档
- 访问您的个人资料信息，例如您的姓名、电子邮件地址、公司名称和首选语言
- 可以通过互联网发送数据

管理员应通过管理中心集成应用程序门户查看部署同意阶段列出的权限。M365

Amazon Quick Microsoft Word extension

的 Quick 扩展程序Microsoft Word将 AI-powered 帮助直接集成到您的Word文档中。用户可以利用 Quick insith Word 来起草内容、进行格式化编辑以及在启用追踪更改和评论的情况下进行审查。

该Word扩展使用户能够：

- 使用样式指南和模板以及 Quick 的企业数据和应用程序生成格式化文档。
- 在保持文档的写作风格和结构的同时，对文档进行小规模或大规模的编辑。
- 格式化或重组您的文档。
- 启用追踪变更 and/or 注释后，将您的文档改为红线。

默认情况下，Quick Word 扩展程序在 Amazon Quick 中可供所有符合条件的用户使用，如果用户可以访问Microsoft Word应用程序商店，则无需管理设置即可访问用户。用户可以在Microsoft Word应用商店中搜索 Amazon Quick 或访问 Quick for Word 微软商店页面添加扩展程序。

> **Important**
>
> - Amazon Quick Word 扩展使用生成式 AI 在Word应用程序沙箱中创建和执行代码，以帮助您在其中执行任务。WordAI 可能会在您的Word文档中犯错误并执行不准确的操作。
> - Amazon Quick 不会将您的用户数据用于改进服务或训练其基础大型语言模型 (LLM)。

以下程序适用于想要代表用户在其组织内自动部署 Amazon Quick Word 扩展程序的 IT 管理员。

主题

- 部署的先决条件 Microsoft Word 扩展到您的组织
- 部署 Microsoft Word 扩展到您的组织
- Microsoft Word 扩展权限

部署的先决条件 Microsoft Word 扩展到您的组织

在将 Amazon Quick 扩展程序的访问权限配置为之前Microsoft Word，管理员必须完成以下步骤：

1. 订阅Microsoft 365企业版并成为全球管理员或拥有管理权限（特别是`AppCatalog.ReadWrite.All`）。
2. 拥有一个 Amazon Quick 实例。

部署 Microsoft Word 扩展到您的组织

按照以下步骤将扩展程序部署到您的用户：

1. 登录M365管理中心。
2. 在左侧导航菜单中选择 “设置” > “集成应用程序”。
3. 单击 “获取应用程序” 。
4. 搜索 “亚马逊快速”。
5. 找到亚马逊 Quick in 的图块Word，然后单击 “立即获取” 。
6. 确认您要添加应用程序。
7. 在 “分配用户” 下，您可以 users/groups根据需要选择 “整个组织” 或 “特定”。
8. 选择用户后，查看应用程序请求的权限和功能，然后单击 “下一步” 。
9. 单击 “完成部署” 。

Microsoft Word 扩展权限

亚马逊 Quick Word 扩展程序使用 `ReadWriteDocument` Office JavaScript API 权限级别。这是 Office 插件清单权限，不是 Microsoft Graph API 范围。部署期间不需要 Graph API 权限。

该Word插件的默认应用程序功能是：

- 可以阅读和更改您的文档
- 访问您的个人资料信息，例如您的姓名、电子邮件地址、公司名称和首选语言
- 可以通过互联网发送数据

管理员应通过管理中心集成应用程序门户查看部署同意阶段列出的权限。M365

Amazon Quick 微软 PowerPoint extension

的亚马逊 Quick 扩展程序PowerPoint将 AI-powered辅助功能直接集成到您的幻灯片中。用户可以利用 Quick inside PowerPoint 来创建演示文稿、添加新幻灯片，并使用其 Quick 企业数据和应用程序对幻灯片进行格式化编辑。

该PowerPoint扩展使用户能够：

- 使用他们自己的模板和品牌指南创建具有视觉吸引力和格式化的模板。
- PowerPoint使用自然语言及其 Quick 企业数据和应用程序在其中创建和编辑幻灯片和视觉效果。
- 通过简化操作（例如重组演示文稿、应用过渡等），让套牌演示做好准备。

默认情况下，Quick PowerPoint 扩展程序在 Amazon Quick 中可供所有符合条件的用户使用，如果用户可以访问Microsoft PowerPoint应用程序商店，则无需管理设置即可访问用户。用户可以在Microsoft PowerPoint应用商店中搜索 Amazon Quick 或访问 PowerPoint 微软商店的 Quick 页面来添加扩展程序。

> **Important**
>
> - Amazon Quick PowerPoint 扩展使用生成式 AI 在PowerPoint应用程序沙箱中创建和执行代码，以帮助您在其中执行任务。PowerPointAI 可能会在PowerPoint幻灯片中犯错误并执行不准确的操作。
> - Amazon Quick 不会将您的用户数据用于改进服务或训练其基础大型语言模型 (LLM)。

以下程序适用于想要代表用户在其组织内自动部署 Amazon Quick PowerPoint 扩展程序的 IT 管理员。

主题

- 部署的先决条件 微软 PowerPoint 扩展到您的组织
- 部署 微软 PowerPoint 扩展到您的组织
- 微软 PowerPoint 扩展权限

部署的先决条件 微软 PowerPoint 扩展到您的组织

在将 Amazon Quick 扩展程序的访问权限配置为之前Microsoft PowerPoint，管理员必须完成以下步骤：

1. 订阅Microsoft 365企业版并成为全球管理员或拥有管理权限（特别是`AppCatalog.ReadWrite.All`）。
2. 拥有一个 Amazon Quick 实例。

部署 微软 PowerPoint 扩展到您的组织

按照以下步骤将扩展程序部署到您的用户：

1. 登录M365管理中心。
2. 在左侧导航菜单中选择 “设置” > “集成应用程序”。
3. 单击 “获取应用程序” 。
4. 搜索 “亚马逊快速”。
5. 找到亚马逊 Quick in 的图块PowerPoint，然后单击 “立即获取” 。
6. 确认您要添加应用程序。
7. 在 “分配用户” 下，您可以 users/groups根据需要选择 “整个组织” 或 “特定”。
8. 选择用户后，查看应用程序请求的权限和功能，然后单击 “下一步” 。
9. 单击 “完成部署” 。

微软 PowerPoint 扩展权限

亚马逊 Quick PowerPoint 扩展程序使用 `ReadWriteDocument` Office JavaScript API 权限级别。这是 Office 插件清单权限，不是 Microsoft Graph API 范围。部署期间不需要 Graph API 权限。

该PowerPoint插件的默认应用程序功能是：

- 可以阅读和更改您的文档
- 访问您的个人资料信息，例如您的姓名、电子邮件地址、公司名称和首选语言
- 可以通过互联网发送数据

管理员应通过管理中心集成应用程序门户查看部署同意阶段列出的权限。M365

Amazon Quick Slack extension

的 Quick 扩展程序Slack将 AI-powered帮助直接集成到您的团队沟通工作流程中。用户无需在应用程序之间切换即可访问Slack渠道内的 Quick 知识和功能以及直接消息。

该Slack扩展使用户能够：

- 使用 @Amazon Quick 提及将 Amazon Quick 添加为合作者。
- 获取对话摘要和见解。
- 直接从Slack渠道访问组织知识库和文档。
- 通过Slack话题中的讨论生成备注和操作项目。
- 使用上传的文件获取有关数据分析和报告生成方面的帮助。

> **Important**
>
> - 在公共Slack渠道中使用 Amazon Quick 时，响应基于调用用户的权限。这可能包括其他频道成员无权访问的内容。仔细评估在公共渠道中使用 Amazon Quick 的情况，以防止敏感信息意外泄露。
> - Amazon Quick 不会将您的用户数据用于服务改进或训练其底层大型语言模型 (LLM)。

主题

- 的先决条件 Slack extension
- 配置 Slack 扩展访问权限

的先决条件 Slack extension

在添加 Amazon 快速Slack扩展之前，管理员必须完成以下要求：

- 拥有付费Slack工作空间。
- 拥有Slack工作空间的管理员访问权限。
- 开始使用 Amazon Quick。
- 您的Slack工作空间 ID（必须以 'T' 开头且为字母数字）。查找Slack工作空间 ID 的一种方法是导航到您的Slack工作区，然后与运行该`/sdt whoami`命令的Slack Developer Tools应用程序开始聊天。有关更多信息，请参阅在Slack帮助中心找到您的 Slack 网址或 ID。

如果您将身份验证配置为通过 IAM 身份中心连接到 Amazon Quick，请完成以下额外步骤：

1. 确保您的 Amazon 账户启用了 IAM 身份中心实例。
2. 如果您要将外部 IAM 提供商连接到 IAM Identity Center，请确保您的 IAM 提供商配置下的每个用户都有与他们关联的电子邮件。

3. 如果您使用的是 Entra ID，请在Microsoft Entra ID实例和 IAM 身份中心之间设置 SCIM 身份传播。有关详细步骤，请参阅使用 Microsoft Entra ID 和 IAM 身份中心配置 SAML 和 SCIM。

配置 Slack 扩展访问权限

作为管理员，您必须允许您的 Amazon Quick Slack 扩展程序连接到您的 Amazon Quick 应用程序环境。您可以使用 Amazon Quick 控制台来管理扩展程序访问配置。

用户属性映射

配置Slack扩展时，默认使用以下属性映射用户身份：

- Amazon Quick 用户属性-电子邮件地址用于将 Amazon Quick 用户映射到其相应的Slack账户。系统使用电子邮件地址在用户身份之间建立连接。
- Slack用户属性-User Profile Email 用于与Slack用户帐户进行匹配。这会映射到与用户Slack个人资料关联的电子邮件地址。

这些默认映射可确保在两个平台上进行安全、准确的用户识别，而无需额外配置。

主题

- 使用 IAM 身份中心为账户添加 Slack 扩展访问权限
- 添加 Slack 使用其他身份验证方法的账户的扩展访问权限
- 编辑 Slack 扩展访问权限
- 删除 Slack 扩展访问权限

使用 IAM 身份中心为账户添加 Slack 扩展访问权限

使用 IAM Identity Center 配置分机访问权限需要完成特定于您的身份提供商（Entra ID 或 Okta）的步骤，然后完成中的常见设置步骤。 Amazon

使用 Entra ID 配置 IAM 身份中心

只有当你使用带有 Entra ID 的 IAM 身份中心在 Microsoft Azure 门户上设置和配置 Azure 租户时，请按照以下步骤操作：

设置 Azure 租户

1. 在 Azure 帐户中，创建新的应用程序注册。

a. 前往 “应用程序注册”。

b. 在应用程序注册屏幕中，选择新注册。在 “支持的帐户类型” 选项下，选择 “仅限此组织目录中的帐户（仅限个人使用-单租户）”。完成后，选择 “注册”。

c. 记下客户端 ID。您稍后会需要此信息。

d. 为应用程序注册创建客户端密钥并记下来。您稍后会需要此信息。

2. 为要安装您的 Slack 扩展程序的每个区域添加回传网址。

a. 导航到应用程序注册的 “身份验证” 选项卡。

b. 选择平台配置，添加平台。

c. 选择 “网页”。

d. 使用以下格式撰写回传 URL，替换*your-region*为您的 Amazon Quick 实例区域。Slack 扩展支持以下区域：ap-southeast-2、eu-west-1us-west-2、和。us-east-1

```
qbs-cell001.dp.appintegrations.your-region.prod.plato.ai.aws.dev/auth/idc-tti/
callback
```

e. 插入回调 URL 作为重定向 URI，完成后选择配置。

按照以下步骤在 Amazon 控制台中的 IAM Identity Center 实例上配置可信令牌发行者：

配置可信令牌发行者

1. 转到您的 Amazon 账户并导航到您的 IAM 身份中心实例。
2. 导航到 “设置”、“身份验证”。
3. 选择创建可信令牌发布者。
4. 添加颁发者网址，该网址应遵循此模板，其中*Tenant ID*指的是您的 Entra 租户 ID：

```
login.microsoftonline.com/Tenant ID/v2.0
```

> **Note**
>
> 颁发者 URL 应是您的身份的 OIDC 发现端点，不包含众所周知的文档 URI 路径。如果您包含众所周知的文档 URI 路径，则这将不起作用。请参阅可信令牌发行者配置设置。

5. 选择电子邮件作为身份提供商属性和 IAM 身份中心属性。

6. 请注意可信令牌发行者 ARN。稍后您将需要这个。

完成这些 Entra ID-specific 步骤后，请继续执行以下完成 Amazon 配置（所有提供商）部分。

使用 Okta 配置 IAM 身份中心

仅当您使用带有 Okta 的 IAM Identity Center 在 Okta 管理员控制台中设置和配置您的应用程序集成时，请按照以下步骤操作：

设置 Okta 应用程序

1. 在你的 Okta 账户中，创建一个新的 Okta 应用程序集成。
   a. 在您的 Okta 管理控制台中，导航到应用程序 > 应用程序。
   b. 单击 “创建应用程序集成”。
   c. 对于该 Sign-in 方法，选择 OIDC-OpenID Connect。
   d. 对于应用程序类型，请选择 Web 应用程序。
   e. 单击 “下一步”。
   f. 提供应用程序集成名称。
   g. 在 “授权类型” > “核心授权” 下，确保选中 “授权码” 和 “刷新令牌”。
   h. 在 “授权类型” > “高级” > “其他授权” 下，确保选择 “隐式（混合）”。
2. 为要安装你的 Slack 扩展程序的每个区域添加回调 URI
   a. 使用以下格式撰写回传 URI，将您要配置扩展程序的每个区域*your-region*替换为您的 Amazon Quick 实例区域。Slack 扩展支持以下区域：`ap-southeast-2`、`eu-west-1`us-west-2、和。`us-east-1`

      ```
      qbs-cell001.dp.appintegrations.your-region.prod.plato.ai.aws.dev/auth/idc-tti/callback
      ```

   b. 在 “Sign-in 重定向 UR I” 下，单击 “添加 URI”，然后粘贴您在上一步中生成的每个 URI。
3. 向您的组织提供该应用程序的访问权限：
   a. 在 “分配” > “受控访问权限” 下，选择组织中需要访问权限的群组。
   b. 在 “分配” > “启用即时访问” 下，选择 “使用联合代理模式启用即时访问”。
   c. 点击保存。
4. 记下您刚刚创建的应用程序集成的客户端 ID 和客户端密钥。在接下来的步骤中，您将需要这个。

配置可信令牌发行者

1. 转到您的 Amazon 账户并导航到您的 IAM 身份中心实例。
2. 导航到 “设置” > “身份验证”。
3. 选择创建可信令牌发布者。
4. 添加发卡机构网址，该网址应遵循此模板，其中*yourOktaDomain*指贵组织的 okta 网址，可能如下`your-organization.okta.com`所示：

```
https://{yourOktaDomain}/oauth2/default
```

> **Note**
>
> 颁发者 URL 应是您的身份的 OIDC 发现端点，不包含众所周知的文档 URI 路径。如果您包含众所周知的文档 URI 路径，则这将不起作用。请参阅可信令牌发行者配置设置。

5. 选择电子邮件作为身份提供商属性和 IAM 身份中心属性。
6. 请注意可信令牌发行者 ARN。稍后您将需要这个。

完成这些 Okta-specific 步骤后，请继续执行以下完成 Amazon 配置（所有提供商）部分。

完成 Amazon 配置（所有提供商）

按照以下步骤在 Amazon 控制台上设置权限：

设置 权限

1. 在 Amazon 主机上导航到 Secrets Manager。
2. 选择存储新密钥。
3. 选择 “其他密钥类型”，然后选择 “纯文本” 选项卡。
4. 您的密钥应采用以下格式，并使用您在前面步骤中保存的应用程序注册客户端 ID 和应用程序注册客户端密钥：

```
{
    "client_id":"Your app registration client ID",
    "client_secret":"Your app registration client secret"
}
```

5. 导航到您刚刚创建的密钥并保存 ARN 以备后用。
6. 现在在 Amazon 控制台上导航到 IAM。
7. 在左侧导航栏中选择 “访问管理”、“角色”。
8. 选择创建角色。
9. 选择自定义信任策略。
10. 通过添加以下语句来替换您在创建身份提供商应用程序集成时选择的区域，将该角色配置为信任我们在配置身份*your-region*提供商应用程序集成时选择的相关区域的服务主体：

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "your-region.prod.appintegrations.plato.aws.internal"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole",
            "Condition": {}
        }
    ]
}
```

11. 选择下一步。
12. 提供名称和描述，然后选择创建角色。
13. 导航到您刚刚创建的角色并将其选中。
14. 选择添加权限，创建内联策略。
15. 选择 JSON。
16. `sso:DescribeTrustedTokenIssuer`通过添加以下语句，为该角色配置从 Secrets Manager 读取密钥的权限和调用的权限：

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "BasePermissions",
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Action": [
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "sso:DescribeTrustedTokenIssuer"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

17. 提供策略名称并选择创建策略。
18. 复制并保存您创建的 IAM 角色的 ARN 以备日后使用。您在后续步骤中需要使用此值。

现在，您可以按照以下步骤创建新的扩展程序访问配置，该配置将允许 Amazon Quick 与您的 Slack 环境集成：

创建扩展访问配置

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 选择个人资料照片图标。
3. 从下拉菜单中选择 “管理账户”。
4. 在 “权限” 下，选择 “扩展访问权限”。
5. 选择 “新建分机访问权限”。
6. 如果这是您首次设置分机访问权限，则系统会提示您完成可信令牌发行者设置。配置以下字段，然后选择 “下一步”：

   - 可信令牌发行者 ARN — 输入您在前面步骤中记下的可信令牌发行者 ARN。
   - Aud 索赔 — 输入您在之前步骤中保存的应用程序注册（Entra ID）或应用程序集成（Okta）中的客户端 ID。

   > **Note**
   >
   > 这是一次性设置，可为所有扩展程序建立可信的身份源。完成后，您无需再次执行此操作即可访问其他扩展程序。

7. 选择 Slack。然后选择下一步。
8. 配置以下字段：

- 名称-您的分机名称已预先填好。您可以对其进行编辑并输入 Slack 扩展的描述性名称（最多 512 个字母数字字符，允许使用连字符但不允许使用空格）。
- 描述（可选）-已为您预先填写了扩展程序的描述。您可以对其进行编辑并输入新的描述，以提供有关此扩展配置的其他背景信息（最多 1000 个字符）。
- Slack 工作空间 ID-输入你的 Slack 工作空间标识符。工作空间 ID 必须以 'T' 开头，并且必须介于 1 到 256 个字母数字字符之间。
- 机密角色 ARN-粘贴您在之前的步骤中创建的 IAM 角色的 ARN。
- S@@ ecrets ARN-粘贴你在之前的步骤中创建的 Secrets Manager 密钥的 ARN。

9. 选择 “添加” 以保存新的访问配置。

   屏幕右上角将显示一条成功消息。

10. 在成功消息中，选择 “查看扩展” 以完成扩展程序的安装。

> **Note**
>
> 您也可以从 Amazon 快捷菜单的 “连接” > “扩展” 导航到安装屏幕。

创建后，此扩展程序访问配置使您组织中的作者和其他管理员能够在您的 Slack 环境中创建和部署 Amazon Quick 扩展程序。

> **Note**
>
> 要让您的最终用户开始使用您的 Slack 扩展程序，管理员或作者必须在配置扩展程序访问权限后完成扩展程序的部署。通知您的作者，共享此扩展后，他们可以在左侧导航栏的 “扩展” 下查看、编辑和完成该扩展的安装。要了解如何执行此操作，请参阅 Slack 扩展作者指南中的安装 Slack 扩展。

添加 Slack 使用其他身份验证方法的账户的扩展访问权限

按照以下步骤创建新的扩展访问配置，允许 Amazon Quick 与您的Slack环境集成。

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 选择个人资料照片图标。
3. 从下拉菜单中选择 “管理账户”。

4. 在 “权限” 下，选择 “扩展访问权限”。
5. 选择 “新建分机访问权限”。
6. 然后选择 “Slack下一步”。
7. 配置以下字段：
   - 名称-您的分机名称已预先填好。您可以对其进行编辑并输入Slack扩展名的描述性名称（最多 512 个字母数字字符，允许使用连字符但不允许使用空格）。
   - 描述（可选）-已为您预先填写了扩展程序的描述。您可以对其进行编辑并输入新的描述，以提供有关此扩展配置的其他背景信息（最多 1000 个字符）。
   - Slack 工作区 ID-输入您的Slack工作空间标识符。工作空间 ID 必须以 T 开头，长度介于 1 到 256 个字母数字字符之间。
8. 选择 “添加” 以保存新的访问配置。

   屏幕右上角将显示一条成功消息。
9. 在成功消息中，选择 “查看扩展” 以完成扩展程序的安装。

> **Note**
>
> 您也可以从 Amazon 快捷菜单的 “连接” > “扩展” 导航到安装屏幕。

创建扩展程序访问配置后，您组织中的作者和其他管理员就可以在其工作区中部署 Amazon Quick Slack 扩展程序。

> **Note**
>
> 要让最终用户开始使用您的Slack扩展程序，管理员或作者必须在配置扩展程序访问权限后完成扩展程序的部署。通知您的作者，共享此扩展后，他们可以在左侧导航栏的 “扩展” 下查看、编辑和完成该扩展的安装。要了解如何执行此操作，请参阅SlackSlack扩展作者指南中的安装扩展。

编辑 Slack 扩展访问权限

使用这些步骤修改现有Slack分机访问权限的配置设置。

1. 登录 Amazon Quick 控制台。

2. 选择个人资料照片图标。
3. 从下拉菜单中选择 “管理账户”。
4. 在 “权限” 下，选择 “扩展访问权限”。
5. 为需要编辑的Slack扩展程序选择三点菜单图标。
6. 选择编辑。
7. 根据需要编辑配置，然后选择保存以确认更改。

您对Slack扩展程序访问配置的更改已保存并立即生效。

删除 Slack 扩展访问权限

按照以下步骤永久删除分Slack机访问配置。并且无法撤消。

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 选择个人资料照片图标。
3. 从下拉菜单中选择 “管理账户”。
4. 在 “权限” 下，选择 “扩展访问权限”。
5. 为需要删除的Slack扩展程序选择三点菜单图标。
6. 选择删除。
7. 输入 “确认” 一词，然后选择 “删除”。

> **Note**
>
> 删除扩展程序访问权限会移除Slack工作区中所有用户的访问权限，并删除为其创建的所有扩展程序Slack。如果删除扩展程序访问失败，则管理员必须切换到作者视图并删除使用已配置Slack扩展程序访问权限的扩展程序，然后才能返回删除扩展程序访问权限。

配置了Slack分机访问权限后，您的团队现在可以在频道和私信中使用 @Amazon Quick 提及，直接在其Slack工作空间中访问 AI 帮助和组织知识。

Amazon Quick Microsoft Teams extension

的 Quick 扩展程序Microsoft Teams将 AI-powered 帮助直接集成到您的团队沟通工作流程中。用户可以在对话中提及 @Amazon Quick，以访问公司知识，使用配置的操作连接器，并在不离开Teams环境的情况下获得情境帮助。

该Teams扩展使用户能够：

- 在Teams频道的对话中提及 @Amazon Quick 即可将其添加为合作者。
- 使用在 Amazon Quick 中配置的操作连接器中的操作。
- 从内部访问添加到您的 Amazon Quick 实例中的任何公司知识资源Microsoft Teams。

> **Important**
>
> - Amazon Quick 整合客户Microsoft Teams必须有一个付费Microsoft Teams组织，并且必须M365订阅其组织。
> - Amazon Quick 不会将您的用户数据用于服务改进或训练其底层大型语言模型 (LLM)。

主题

- 的先决条件 Microsoft Teams extension
- Microsoft Teams扩展权限
- 配置 Microsoft Teams 扩展访问权限

的先决条件 Microsoft Teams extension

在配置 Amazon Quick 扩展程序的访问权限之前Microsoft Teams，管理员必须完成以下步骤：

1. 订阅Microsoft 365企业版并成为全球管理员或拥有管理权限（特别是`AppCatalog.ReadWrite.All`）。
2. 有一个 Amazon Quick 实例。
3. 您的Microsoft 365租户 ID。你可以通过访问Azure门户 > Azure 活动目录 > 属性来找到它，或者使用PowerShell。有关详细步骤，请参阅如何在门户Microsoft Entra中查找租Microsoft Learn户ID。

如果您将身份验证配置为通过 IAM 身份中心连接到 Amazon Quick，请完成以下额外步骤：

1. 确保您的 Amazon 账户启用了 IAM 身份中心实例。
2. 如果您要将外部 IAM 提供商连接到 IAM Identity Center，请确保您的 IAM 提供商配置下的每个用户都有与他们关联的电子邮件。

3. 如果您使用的是 Entra ID，请在Microsoft Entra ID实例和 IAM 身份中心之间设置 SCIM 身份传播。有关详细步骤，请参阅使用 Microsoft Entra ID 和 IAM 身份中心配置 SAML 和 SCIM。

Microsoft Teams扩展权限

Amazon Quick Microsoft Teams 扩展程序使用的Microsoft Resource-Specific 同意 (RSC) 框架。机器人只能访问安装它的特定会议和聊天，而不能在租户范围内访问所有Teams数据。将应用程序添加到会议或聊天中时，会自动授予这些权限；无需执行其他管理员操作。

下表列出了Teams扩展程序使用的 RSC 权限。

权限	用途	功能
`ChatMessage.Read.Chat`	阅读聊天消息，了解 AI 助手情境	通用聊天助手
`ChatMember.Read.Chat`	解析与会者电子邮件并确定会议组织者以发送摘要	会议摘要
`OnlineMeeting.ReadBasic.Chat`	阅读会议名称、日程安排和组织者信息	会议摘要
`OnlineMeetingTranscript.Read.Chat`	会议结束后检索笔录	会议摘要
`OnlineMeetingParticipant.Read.Chat`	阅读参与者的 join/leave 时间和角色	会议摘要
`ChannelMessage.Read.Group`	当机器人在频道中是 @mentioned 时阅读话题上下文	通用聊天助手
`ChannelMeeting.ReadBasic.Group`	阅读频道会议的基本属性	会议摘要
`ChannelMeetingTranscript.Read.Group`	检索频道会议记录	会议摘要

权限	用途	功能
`ChannelMeetingParticipant.Read.Group`	阅读频道会议的参与者信息	会议摘要

安装权限（安装后撤销）

以下权限是在应用程序安装期间自动授予的，之后必须撤销。它不是持续运行所必需的。

权限	用途	所需的管理员操作
`AppCatalog.ReadWrite.All`	读取和写入所有应用程序目录（仅在安装期间使用）	安装后通过 Microsoft Entra > 企业应用程序 > 权限撤销

> **Important**
>
> 安装后，前往 Microsoft Entra > 企业应用程序，找到以 “qbs” 开头并以 “团队” 结尾的应用程序，导航到 “权限”，然后撤销`AppCatalog.ReadWrite.All`。

在哪里查看权限

使用以下位置查看Microsoft Teams扩展程序的权限：

- RSC 权限：Teams管理中心 > 团队应用程序 > 管理应用程序 > Amazon Quick > 权限
- 应用程序权限：Microsoft Entra> 企业应用程序 > 查找以 “qbs” 开头并以 “团队” 结尾的应用程序 > 权限

配置 Microsoft Teams 扩展访问权限

作为管理员，您必须允许 Amazon Quick Microsoft Teams 连接到您的 Amazon Quick 应用程序环境。您可以使用 Amazon Quick 控制台来管理扩展程序访问配置。

用户属性映射

配置Microsoft Teams扩展时，默认使用以下属性映射用户身份：

- Amazon Quick 用户属性-电子邮件地址用于将 Amazon Quick 用户映射到其相应的Microsoft 365账户。系统使用电子邮件地址在用户身份之间建立连接。
- M365Office 加载项用户属性-User Principal Name (UPN) 用于与Microsoft 365用户帐户进行匹配。用户需要使用User Principal Name (UPN)才能登录Microsoft 365。可在云端和本地系统上使用的电子邮件地址。

这些默认映射可确保在两个平台上安全、准确地识别用户，无需额外配置。

主题

- 使用 IAM 身份中心为账户添加 Microsoft Teams 扩展访问权限
- 添加 Microsoft Teams 使用其他身份验证方法的账户的扩展访问权限
- 编辑 Microsoft Teams 扩展访问权限
- 删除 Microsoft Teams 扩展访问权限

使用 IAM 身份中心为账户添加 Microsoft Teams 扩展访问权限

使用 IAM Identity Center 配置分机访问权限需要完成特定于您的身份提供商的步骤（例如 Entra ID 或 Okta），然后完成中的常见设置步骤。 Amazon

使用入口 ID 配置 IAM 身份中心

只有当你使用带有 Entra ID 的 IAM 身份中心在 Microsoft Azure 门户上设置和配置 Azure 租户时，请按照以下步骤操作：

设置 Azure 租户

1. 在 Azure 帐户中，创建新的应用程序注册。

    a. 前往应用程序注册。
    b. 在应用程序注册屏幕中，选择新注册。在 “支持的帐户类型” 选项下，选择 “仅限此组织目录中的帐户（仅限个人使用-单租户）”。完成后，选择 “注册”。
    c. 记下客户端 ID。您稍后会需要此信息。
    d. 为应用程序注册创建客户端密钥。复制并保存密钥的值属性。稍后您将需要用到它。此值仅显示一次，并且在您离开页面后无法检索。

2. 为要安装您的 Teams 扩展程序的每个区域添加回传网址。

   a. 导航到应用程序注册的 “身份验证” 选项卡。

   b. 选择平台配置，添加平台。

   c. 选择网页。

   d. 使用以下格式撰写回传 URL，替换*your-region*为您的 Amazon Quick 实例区域。Teams 扩展支持以下区域：ap-southeast-2eu-west-1、us-west-2、和us-east-1。

   ```
   qbs-cell001.dp.appintegrations.your-region.prod.plato.ai.aws.dev/auth/idc-tti/
   callback
   ```

   e. 插入回调 URL 作为重定向 URI，完成后选择配置。

按照以下步骤在 Amazon 控制台中的 IAM Identity Center 实例上配置可信令牌发行者：

配置可信令牌发行者

1. 转到您的 Amazon 账户并导航到您的 IAM 身份中心实例。
2. 导航到 “设置”、“身份验证”。
3. 选择创建可信令牌发布者。
4. 添加颁发者网址，该网址应遵循此模板，其中*Tenant ID*指的是您的 Entra 租户 ID：

   ```
   login.microsoftonline.com/Tenant ID/v2.0
   ```

   > **Note**
   >
   > 颁发者 URL 应是您的身份的 OIDC 发现端点，不包含众所周知的文档 URI 路径。如果您包含众所周知的文档 URI 路径，则这将不起作用。请参阅可信令牌发行者配置设置。

5. 选择电子邮件作为身份提供商属性和 IAM 身份中心属性。
6. 请注意可信令牌发行者 ARN。稍后您将需要这个。

完成这些 Entra ID-specific 步骤后，请继续执行以下完成 Amazon 配置（所有提供商）部分。

使用 Okta 配置 IAM 身份中心

仅当您使用带有 Okta 的 IAM Identity Center 在 Okta 管理员控制台中设置和配置您的应用程序集成时，请按照以下步骤操作：

设置 Okta 应用程序

1. 在你的 Okta 账户中，创建一个新的 Okta 应用程序集成。
   a. 在您的 Okta 管理控制台中，导航到应用程序 > 应用程序。
   b. 点击创建应用程序集成。
   c. 对于该 Sign-in 方法，选择 OIDC-OpenID Connect。
   d. 对于应用程序类型，请选择 Web 应用程序。
   e. 单击 “下一步”。
   f. 提供应用程序集成名称。
   g. 在 “授权类型” > “核心授权” 下，确保选中 “授权码” 和 “刷新令牌”。
   h. 在 “授权类型” > “高级” > “其他授权” 下，确保选择 “隐式（混合）”。
2. 为要安装你的 Teams 扩展的每个区域添加回调 URI
   a. 使用以下格式撰写回传 URI，将您要配置扩展程序的每个区域*your-region*替换为您的 Amazon Quick 实例区域。Teams 扩展支持以下区域：`ap-southeast-2`、`eu-west-1`、`us-west-2`、和`us-east-1`。

      ```
      qbs-cell001.dp.appintegrations.your-region.prod.plato.ai.aws.dev/auth/idc-tti/callback
      ```

   b. 在 “Sign-in 重定向 URI” 下，单击 “添加 URI”，然后粘贴您在上一步中生成的每个 URI。
3. 向您的组织提供该应用程序的访问权限：
   a. 在 “分配” > “受控访问权限” 下，选择组织中需要访问权限的群组。
   b. 在 “分配” > “启用即时访问” 下，选择 “使用联合代理模式启用即时访问”。
   c. 点击保存。
4. 记下您刚刚创建的应用程序集成的客户端 ID 和客户端密钥。在接下来的步骤中，您将需要这个。

配置可信令牌发行者

1. 转到您的 Amazon 账户并导航到您的 IAM 身份中心实例。

2. 导航到 “设置” > “身份验证”。
3. 选择创建可信令牌发布者。
4. 添加发卡机构网址，该网址应遵循此模板，其中*yourOktaDomain*指贵组织的 okta 网址，可能如下`your-organization.okta.com`所示：

```
https://{yourOktaDomain}/oauth2/default
```

> **Note**
>
> 颁发者 URL 应是您的身份的 OIDC 发现端点，不包含众所周知的文档 URI 路径。如果您包含众所周知的文档 URI 路径，则这将不起作用。请参阅可信令牌发行者配置设置。

5. 选择电子邮件作为身份提供商属性和 IAM 身份中心属性。
6. 请注意可信令牌发行者 ARN。稍后您将需要这个。

完成这些 Okta-specific 步骤后，请继续执行以下完成 Amazon 配置（所有提供商）部分。

完成 Amazon 配置（所有提供商）

按照以下步骤在 Amazon 控制台上设置权限：

设置 权限

1. 在 Amazon 主机上导航到 Secrets Manager。
2. 选择存储新密钥。
3. 选择 “其他密钥类型”，然后选择 “纯文本” 选项卡。
4. 您的密钥应采用以下格式，并使用您在前面步骤中保存的应用程序注册客户端 ID 和应用程序注册客户端密钥：

```
{
"client_id":"Your app registration client ID",
"client_secret":"Your app registration client secret value"
}
```

5. 导航到您刚刚创建的密钥并保存 ARN 以备后用。
6. 现在在 Amazon 控制台上导航到 IAM。

7. 在左侧导航栏中选择 “访问管理”、“角色”。
8. 选择创建角色。
9. 选择自定义信任策略。
10. 通过添加以下语句来替换您在创建身份提供商应用程序集成时选择的区域，将该角色配置为信任我们在配置身份*your-region*提供商应用程序集成时选择的相关区域的服务主体：

```
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "Service": "your-region.prod.appintegrations.plato.aws.internal"
    },
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {}
}
]
}
```

11. 选择下一步。
12. 提供名称和描述，然后选择创建角色。
13. 导航到您刚刚创建的角色并将其选中。
14. 选择添加权限，创建内联策略。
15. 选择 JSON。
16. `sso:DescribeTrustedTokenIssuer`通过添加以下语句，为该角色配置从 Secrets Manager 读取密钥的权限和调用的权限：

```
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
    "Sid": "BasePermissions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "sso:DescribeTrustedTokenIssuer"
```

```
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}
```

17. 提供策略名称并选择创建策略。
18. 复制并保存您创建的 IAM 角色的 ARN 以备日后使用。您在后续步骤中需要使用此值。

现在，你可以按照以下步骤创建新的扩展访问配置，允许 Amazon Quick 与你的 Microsoft Teams 环境集成：

创建扩展访问配置

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 选择个人资料照片图标。
3. 从下拉菜单中选择管理账户。
4. 在 “权限” 下，选择 “扩展访问权限”。
5. 选择新的分机访问权限。
6. 如果这是您首次设置扩展访问权限，则系统会提示您完成可信令牌发行者设置。配置以下字段，然后选择 “下一步”：

   - 可信令牌发行者 ARN — 输入您在前面步骤中记下的可信令牌发行者 ARN。
   - Aud 索赔 — 输入您在之前步骤中保存的应用程序注册（Entra ID）或应用程序集成（Okta）中的客户端 ID。

   > **Note**
   >
   > 这是一次性设置，可为所有扩展程序建立可信的身份源。完成后，您无需再次执行此操作即可访问其他扩展程序。

7. 选择微软团队。然后选择下一步。
8. 配置以下字段：

   - 名称-您的分机名称已预先填好。您可以对其进行编辑并输入 Teams 扩展程序的描述性名称（最多 512 个字母数字字符，允许使用连字符但不允许使用空格）。

- 描述（可选）-已为您预先填写了扩展程序的描述。您可以对其进行编辑并输入新的描述，以提供有关此扩展配置的其他背景信息（最多 1000 个字符）。
- M365 租户 ID-输入你的微软 365 租户标识符（必须为 36 个字符）。
- 机密角色 ARN-粘贴您在之前的步骤中创建的 IAM 角色的 ARN。
- S@@ ecrets ARN-粘贴你在之前的步骤中创建的 Secrets Manager 密钥的 ARN。

9. 选择 “添加” 以保存新的访问配置。

   屏幕右上角将显示一条成功消息。

10. 在成功消息中，选择 “查看扩展” 以完成扩展程序的安装。

> **Note**
>
> 您也可以从 Amazon 快捷菜单的 “连接” > “扩展” 导航到安装屏幕。

创建后，此扩展程序访问配置使您组织中的作者和其他管理员能够在您的 Microsoft Teams 环境中创建和部署 Amazon Quick 扩展程序。

> **Note**
>
> 要让最终用户开始使用你的 Microsoft Teams 扩展程序，管理员或作者必须在配置扩展程序访问权限后完成扩展程序的部署。通知您的作者，共享此扩展后，他们可以在左侧导航栏的 “扩展” 下查看、编辑和完成该扩展的安装。要了解如何执行此操作，请参阅 Microsoft Teams 扩展作者指南中的安装微软 Teams 扩展。

添加 Microsoft Teams 使用其他身份验证方法的账户的扩展访问权限

按照以下步骤创建新的扩展访问配置，允许 Amazon Quick 与您的Microsoft Teams环境集成。

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 选择个人资料照片图标。
3. 从下拉菜单中选择 “管理账户”。
4. 在 “权限” 下，选择 “扩展访问权限”。
5. 选择新的分机访问权限。
6. 选择 “微软团队”，然后选择 “下一步”。

7. 配置以下字段：
   - 名称-您的分机名称已预先填好。您可以对其进行编辑并输入Teams扩展名的描述性名称（最多 512 个字母数字字符，允许使用连字符但不允许使用空格）。
   - 描述（可选）-已为您预先填写了扩展程序的描述。您可以对其进行编辑并输入新的描述，以提供有关此扩展配置的其他背景信息（最多 1000 个字符）。
   - M365 租户 ID-输入您的Microsoft 365租户标识符（必须为 36 个字符）。
8. 选择 “添加” 以保存新的访问配置。

   屏幕右上角将显示一条成功消息。
9. 在成功消息中，选择 “查看扩展” 以完成扩展程序的安装。

> **Note**
>
> 您也可以从 Amazon 快捷菜单的 “连接” > “扩展” 导航到安装屏幕。

创建扩展程序访问配置后，您组织中的作者和其他管理员就可以在您的Microsoft Teams环境中部署您的 Microsoft Teams Amazon Quick 扩展程序。

> **Note**
>
> 要让最终用户开始使用您的Microsoft Teams扩展程序，管理员或作者必须在配置扩展程序访问权限后完成扩展程序的部署。通知您的作者，共享此扩展后，他们可以在左侧导航栏的 “扩展” 下查看、编辑和完成该扩展的安装。要了解如何执行此操作，请参阅Microsoft TeamsMicrosoft Teams扩展作者指南中的安装扩展。

编辑 Microsoft Teams 扩展访问权限

使用这些步骤修改现有Microsoft Teams分机访问权限的配置设置。

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 选择个人资料照片图标。
3. 从下拉菜单中选择 “管理账户”。
4. 在 “权限” 下，选择 “扩展访问权限”。
5. 为需要编辑的Microsoft Teams扩展程序选择三点菜单图标。

6. 选择编辑。
7. 根据需要编辑配置，然后选择保存以确认更改。

您对Microsoft Teams扩展程序访问配置的更改已保存并立即生效。

删除 Microsoft Teams 扩展访问权限

按照以下步骤永久删除分Microsoft Teams机访问配置。并且无法撤消。

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 选择个人资料照片图标。
3. 从下拉菜单中选择 “管理账户”。
4. 在 “权限” 下，选择 “扩展访问权限”。
5. 为需要删除的Microsoft Teams扩展程序选择三点菜单图标。
6. 选择删除。
7. 输入 “确认” 一词，然后选择 “删除”。

> **Note**
>
> 删除扩展程序访问权限会移除M365租户中所有用户的访问权限，并删除为其创建的所有扩展程序Teams。如果删除扩展程序访问失败，则管理员必须切换到作者视图并删除使用已配置Teams扩展程序访问权限的扩展程序，然后才能返回删除扩展程序访问权限。

配置了Microsoft Teams扩展访问权限后，您的团队现在可以在对话中使用 @Quick 提及，直接在其Teams环境中访问 AI 帮助、公司知识和操作连接器。

Amazon Quick Microsoft Outlook 扩展（旧版）

> **Note**
>
> 这是Microsoft Outlook扩展的旧版本。我们建议在新部署中Amazon Quick Microsoft Outlook extension使用新版本。

的 Quick 扩展程序Microsoft Outlook将 AI-powered 帮助直接集成到您的电子邮件工作流程中。用户无需在应用程序之间切换即可访问其中的Quick功能，Outlook以增强其电子邮件通信和工作效率。

该Outlook扩展使用户能够：

- 汇总电子邮件以便快速理解。
- 在人工智能的帮助下起草情境应对措施。
- 使用在 Amazon Quick 中配置的操作连接器中的操作。
- 从内部访问添加到您的 Amazon Quick 实例中的任何公司知识资源Microsoft Outlook。

> **Important**
>
> - Amazon Quick 整合客户Microsoft Outlook必须有一个付费Microsoft Outlook组织，并且必须M365订阅其组织。
> - Amazon Quick 不会将您的用户数据用于服务改进或训练其底层大型语言模型 (LLM)。

主题

- 的先决条件 Microsoft Outlook extension
- 配置 Microsoft Outlook 扩展访问权限

的先决条件 Microsoft Outlook extension

在配置 Amazon Quick 扩展程序的访问权限之前Microsoft Outlook，管理员必须完成以下步骤：

1. 订阅Microsoft 365企业版并成为全球管理员或拥有管理权限（特别是`AppCatalog.ReadWrite.All`）。
2. 有一个 Amazon Quick 实例。
3. 您的Microsoft 365租户 ID。你可以通过访问Azure门户 > Azure 活动目录 > 属性来找到它，或者使用PowerShell。有关详细步骤，请参阅如何在门户Microsoft Entra中查找您的租Microsoft Learn户 ID。

如果您将身份验证配置为通过 IAM 身份中心连接到 Amazon Quick，请完成以下额外步骤：

1. 确保您的 Amazon 账户启用了 IAM 身份中心实例。
2. 如果您要将外部 IAM 提供商连接到 IAM Identity Center，请确保您的 IAM 提供商配置下的每个用户都有与他们关联的电子邮件。

3. 如果您使用的是 Entra ID，请在Microsoft Entra ID实例和 IAM 身份中心之间设置 SCIM 身份传播。有关详细步骤，请参阅使用 Microsoft Entra ID 和 IAM 身份中心配置 SAML 和 SCIM。

配置 Microsoft Outlook 扩展访问权限

作为管理员，您必须允许 Amazon Quick Microsoft Outlook 扩展程序连接到您的 Amazon Quick 应用程序环境。您可以使用 Amazon Quick 控制台来管理扩展程序访问配置。

用户属性映射

配置Microsoft Outlook扩展时，默认使用以下属性映射用户身份：

- Amazon Quick 用户属性-电子邮件地址用于将 Amazon Quick 用户映射到其相应的Microsoft 365账户。系统使用电子邮件地址在用户身份之间建立连接。
- M365Office 加载项用户属性-User Principal Name (UPN) 用于与Microsoft 365用户帐户进行匹配。用户需要使用User Principal Name (UPN)才能登录Microsoft 365。可在云端和本地系统上使用的电子邮件地址。

这些默认映射可确保在两个平台上进行安全、准确的用户识别，而无需额外配置。

主题

- 使用 IAM 身份中心为账户添加微软 Outlook 扩展访问权限
- 添加 Microsoft Outlook 使用其他身份验证方法的账户的扩展访问权限
- 编辑 Microsoft Outlook 扩展访问权限
- 删除 Microsoft Outlook 扩展访问权限

使用 IAM 身份中心为账户添加微软 Outlook 扩展访问权限

使用 IAM Identity Center 配置分机访问权限需要完成特定于您的身份提供商（Entra ID 或 Okta）的步骤，然后完成中的常见设置步骤。 Amazon

使用 Entra ID 配置 IAM 身份中心

只有当你使用带有 Entra ID 的 IAM 身份中心在 Microsoft Azure 门户上设置和配置 Azure 租户时，请按照以下步骤操作：

设置 Azure 租户

1. 在 Azure 帐户中，创建新的应用程序注册。

a. 前往 “应用程序注册”。

b. 在应用程序注册屏幕中，选择新注册。在 “支持的帐户类型” 选项下，选择 “仅限此组织目录中的帐户（仅限个人使用-单租户）”。完成后，选择 “注册”。

c. 记下客户端 ID。您稍后会需要此信息。

d. 为应用程序注册创建客户端密钥并记下来。您稍后会需要此信息。

2. 为要安装您的 Outlook 扩展程序的每个区域添加回传网址。

a. 导航到应用程序注册的 “身份验证” 选项卡。

b. 选择平台配置，添加平台。

c. 选择 “网页”。

d. 使用以下格式撰写回传 URL，替换*your-region*为您的 Amazon Quick 实例区域。Outlook 扩展支持以下区域：`ap-southeast-2`、`eu-west-1`、`us-west-2`、和`us-east-1`。

```
qbs-cell001.dp.appintegrations.your-region.prod.plato.ai.aws.dev/auth/idc-tti/
callback
```

e. 插入回调 URL 作为重定向 URI，完成后选择配置。

按照以下步骤在 Amazon 控制台中的 IAM Identity Center 实例上配置可信令牌发行者：

配置可信令牌发行者

1. 转到您的 Amazon 账户并导航到您的 IAM 身份中心实例。
2. 导航到 “设置”、“身份验证”。
3. 选择创建可信令牌发布者。
4. 添加颁发者网址，该网址应遵循此模板，其中*Tenant ID*指的是您的 Entra 租户 ID：

```
login.microsoftonline.com/Tenant ID/v2.0
```

> **Note**
>
> 颁发者 URL 应是您的身份的 OIDC 发现端点，不包含众所周知的文档 URI 路径。如果您包含众所周知的文档 URI 路径，则这将不起作用。请参阅可信令牌发行者配置设置。

5. 选择电子邮件作为身份提供商属性和 IAM 身份中心属性。

6. 请注意可信令牌发行者 ARN。稍后您将需要这个。

完成这些 Entra ID-specific 步骤后，请继续执行以下完成 Amazon 配置（所有提供商）部分。

使用 Okta 配置 IAM 身份中心

仅当您使用带有 Okta 的 IAM Identity Center 在 Okta 管理员控制台中设置和配置您的应用程序集成时，请按照以下步骤操作：

设置 Okta 应用程序

1. 在你的 Okta 账户中，创建一个新的 Okta 应用程序集成。
   a. 在您的 Okta 管理控制台中，导航到应用程序 > 应用程序。
   b. 单击 “创建应用程序集成”。
   c. 对于该 Sign-in 方法，选择 OIDC-OpenID Connect。
   d. 对于应用程序类型，请选择 Web 应用程序。
   e. 单击 “下一步”。
   f. 提供应用程序集成名称。
   g. 在 “授权类型” > “核心授权” 下，确保选中 “授权码” 和 “刷新令牌”。
   h. 在 “授权类型” > “高级” > “其他授权” 下，确保选择 “隐式（混合）”。
2. 为要安装您的 Outlook 扩展程序的每个区域添加回调 URI
   a. 使用以下格式撰写回传 URI，将您要配置扩展程序的每个区域*your-region*替换为您的 Amazon Quick 实例区域。Outlook 扩展支持以下区域：`ap-southeast-2`、`eu-west-1`、`us-west-2`、和`us-east-1`。

      ```
      qbs-cell001.dp.appintegrations.your-region.prod.plato.ai.aws.dev/auth/idc-tti/callback
      ```

   b. 在 “Sign-in 重定向 URI” 下，单击 “添加 URI”，然后粘贴您在上一步中生成的每个 URI。
3. 向您的组织提供该应用程序的访问权限：
   a. 在 “分配” > “受控访问权限” 下，选择组织中需要访问权限的群组。
   b. 在 “分配” > “启用即时访问” 下，选择 “使用联合代理模式启用即时访问”。
   c. 点击保存。
4. 记下您刚刚创建的应用程序集成的客户端 ID 和客户端密钥。在接下来的步骤中，您将需要这个。

配置可信令牌发行者

1. 转到您的 Amazon 账户并导航到您的 IAM 身份中心实例。
2. 导航到设置 > 身份验证。
3. 选择创建可信令牌发布者。
4. 添加发卡机构网址，该网址应遵循此模板，其中*yourOktaDomain*指贵组织的 okta 网址，可能如下`your-organization.okta.com`所示：

```
https://{yourOktaDomain}/oauth2/default
```

> **Note**
>
> 颁发者 URL 应是您的身份的 OIDC 发现端点，不包含众所周知的文档 URI 路径。如果您包含众所周知的文档 URI 路径，则这将不起作用。请参阅可信令牌发行者配置设置。

5. 选择电子邮件作为身份提供商属性和 IAM 身份中心属性。
6. 请注意可信令牌发行者 ARN。稍后您将需要这个。

完成这些 Okta-specific 步骤后，请继续执行以下完成 Amazon 配置（所有提供商）部分。

完成 Amazon 配置（所有提供商）

按照以下步骤在 Amazon 控制台上设置权限：

设置 权限

1. 在 Amazon 主机上导航到 Secrets Manager。
2. 选择存储新密钥。
3. 选择 “其他密钥类型”，然后选择 “纯文本” 选项卡。
4. 您的密钥应采用以下格式，并使用您在前面步骤中保存的应用程序注册客户端 ID 和应用程序注册客户端密钥：

```
{
    "client_id":"Your app registration client ID",
    "client_secret":"Your app registration client secret"
}
```

5. 导航到您刚刚创建的密钥并保存 ARN 以备后用。
6. 现在在 Amazon 控制台上导航到 IAM。
7. 在左侧导航栏中选择 “访问管理”、“角色”。
8. 选择创建角色。
9. 选择自定义信任策略。
10. 通过添加以下语句来替换您在创建身份提供商应用程序集成时选择的区域，将该角色配置为信任我们在配置身份*your-region*提供商应用程序集成时选择的相关区域的服务主体：

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "your-region.prod.appintegrations.plato.aws.internal"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole",
            "Condition": {}
        }
    ]
}
```

11. 选择下一步。
12. 提供名称和描述，然后选择创建角色。
13. 导航到您刚刚创建的角色并将其选中。
14. 选择添加权限，创建内联策略。
15. 选择 JSON。
16. `sso:DescribeTrustedTokenIssuer`通过添加以下语句，为该角色配置从 Secrets Manager 读取密钥的权限和调用的权限：

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "BasePermissions",
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Action": [
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "sso:DescribeTrustedTokenIssuer"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

17. 提供策略名称并选择创建策略。
18. 复制并保存您创建的 IAM 角色的 ARN 以备日后使用。您在后续步骤中需要使用此值。

现在，你可以按照以下步骤创建新的扩展访问配置，允许 Amazon Quick 与你的 Microsoft Outlook 环境集成：

创建扩展访问配置

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 选择个人资料照片图标。
3. 从下拉菜单中选择 “管理账户”。
4. 在 “权限” 下，选择 “扩展访问权限”。
5. 选择 “新建分机访问权限”。
6. 如果这是您首次设置分机访问权限，则系统会提示您完成可信令牌发行者设置。配置以下字段，然后选择 “下一步”：
   - 可信令牌发行者 ARN — 输入您在前面步骤中记下的可信令牌发行者 ARN。
   - Aud 索赔 — 输入您在之前步骤中保存的应用程序注册（Entra ID）或应用程序集成（Okta）中的客户端 ID。

   > **Note**
   >
   > 这是一次性设置，可为所有扩展程序建立可信身份源。完成后，您无需再次执行此操作即可访问其他扩展程序。

7. 选择微软 Outlook。然后选择下一步。
8. 配置以下字段：

- 名称-您的分机名称已预先填好。您可以对其进行编辑并输入 Outlook 扩展的描述性名称（最多 512 个字母数字字符，允许使用连字符但不允许使用空格）。
- 描述（可选）-已为您预先填写了扩展程序的描述。您可以对其进行编辑并输入新的描述，以提供有关此扩展配置的更多背景信息（最多 1000 个字符）。
- M365 租户 ID-输入你的微软 365 租户标识符（必须为 36 个字符）。
- 机密角色 ARN-粘贴您在之前的步骤中创建的 IAM 角色的 ARN。
- S@@ ecrets ARN-粘贴你在之前的步骤中创建的 Secrets Manager 密钥的 ARN。

9. 选择 “添加” 以保存新的访问配置。

   屏幕右上角将显示一条成功消息。

10. 在成功消息中，选择 “查看扩展” 以完成扩展程序的安装。

> **Note**
>
> 您也可以从 Amazon 快捷菜单的 “连接” > “扩展” 导航到安装屏幕。

创建后，此扩展程序访问配置使您组织中的作者和其他管理员能够在您的 Microsoft Outlook 环境中创建和部署 Amazon Quick 扩展程序。

> **Note**
>
> 要让最终用户开始使用你的 Microsoft Outlook 扩展程序，管理员或作者必须在配置扩展程序访问权限后完成扩展程序的部署。通知您的作者，共享此扩展后，他们可以在左侧导航栏的 “扩展” 下查看、编辑和完成该扩展的安装。要了解如何执行此操作，请参阅微软 Outlook 扩展作者指南中的安装微软 Outlook 扩展。

添加 Microsoft Outlook 使用其他身份验证方法的账户的扩展访问权限

按照以下步骤创建新的扩展访问配置，允许 Amazon Quick 与您的Microsoft Outlook环境集成。

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 选择个人资料照片图标。
3. 从下拉菜单中选择 “管理账户”。
4. 在 “权限” 下，选择 “扩展访问权限”。

5. 选择 “新建分机访问权限”。
6. 选择微软 Outlook。然后，下一步。
7. 配置以下字段：
   - 名称-您的分机名称已预先填好。您可以对其进行编辑并输入Outlook扩展名的描述性名称（最多 512 个字母数字字符，允许使用连字符但不允许使用空格）。
   - 描述（可选）-已为您预先填写了扩展程序的描述。您可以对其进行编辑并输入新的描述，以提供有关此扩展配置的更多背景信息（最多 1000 个字符）。
   - M365 租户 ID-输入您的Microsoft 365租户标识符（必须为 36 个字符）。
8. 选择 “添加” 以保存新的访问配置。

   屏幕右上角将显示一条成功消息。
9. 在成功消息中，选择 “查看扩展” 以完成扩展程序的安装。

> **Note**
>
> 您也可以从 Amazon 快捷菜单的 “连接” > “扩展” 导航到安装屏幕。

创建扩展程序访问配置后，您的组织中的作者和其他管理员就可以在您的Microsoft Outlook环境中创建和部署 Amazon Quick 扩展程序。

> **Note**
>
> 要让最终用户开始使用您的Microsoft Outlook扩展程序，管理员或作者必须在配置扩展程序访问权限后完成扩展程序的部署。通知您的作者，共享此扩展后，他们可以在左侧导航栏的 “扩展” 下查看、编辑和完成该扩展的安装。要了解如何执行此操作，请参阅Microsoft OutlookMicrosoft Outlook扩展作者指南中的安装扩展。

编辑 Microsoft Outlook 扩展访问权限

使用这些步骤修改现有Microsoft Outlook分机访问权限的配置设置。

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 选择个人资料照片图标。
3. 从下拉菜单中选择 “管理账户”。

4. 在 “权限” 下，选择 “扩展访问权限”。
5. 为需要编辑的Microsoft Outlook扩展程序选择三点菜单图标。
6. 选择编辑。
7. 根据需要编辑配置，然后选择保存以确认更改。

您对Microsoft Outlook扩展程序访问配置的更改已保存并立即生效。

删除 Microsoft Outlook 扩展访问权限

按照以下步骤永久删除分Microsoft Outlook机访问配置。并且无法撤消。

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 选择个人资料照片图标。
3. 从下拉菜单中选择 “管理账户”。
4. 在 “权限” 下，选择 “扩展访问权限”。
5. 为需要删除的Microsoft Outlook扩展程序选择三点菜单图标。
6. 选择删除。
7. 输入 “确认” 一词，然后选择 “删除”。

> **Note**
>
> 删除扩展程序访问权限会移除 M365 租户中所有用户的访问权限，并删除为Outlook其创建的所有扩展程序。如果删除扩展程序访问失败，则管理员必须切换到作者视图并删除使用已配置Outlook扩展程序访问权限的扩展程序，然后才能返回删除扩展程序访问权限。

配置Microsoft Outlook扩展程序访问权限后，您的团队现在可以使用 Amazon Quick 来增强其电子邮件工作流程， AI-powered 帮助他们总结、起草回复和直接访问组织知识。Outlook

Amazon Quick Microsoft Word 扩展（旧版）

> **Note**
>
> 这是旧版Microsoft Word扩展。我们建议在新部署中Amazon Quick Microsoft Word extension使用新版本。

的 Quick 扩展程序将 AI-powered 帮助直接Microsoft Word集成到您的文档创建和编辑工作流程中。用户无需在应用程序之间切换即可访问其中的Quick功能，Word以提高其文档生产力和内容质量。

该Word扩展使用户能够：

- 在 AI 的帮助下审查、起草和修改文档。
- 总结文档并获得见解。
- 简化并提高写作质量。
- 使用在 Amazon Quick 中配置的操作连接器中的操作。
- 从内部访问添加到您的 Amazon Quick 实例中的任何公司知识资源Microsoft Word。

> **Important**
>
> - Amazon Quick 整合客户Microsoft Word必须有一个付费Word组织，并且必须M365订阅其组织。
> - Amazon Quick 不使用用户数据来改进服务或训练其底层的大型语言模型 (LLM)。

主题

- 的先决条件 Microsoft Word extension
- 配置 Microsoft Word 扩展访问权限

的先决条件 Microsoft Word extension

在向添加 Amazon Quick 扩展程序之前Microsoft Word，管理员必须完成以下步骤：

1. 订阅Microsoft 365企业版并成为全球管理员或拥有管理权限（特别是`AppCatalog.ReadWrite.All`）。
2. 有一个 Amazon Quick 实例。
3. 您的Microsoft 365租户 ID。你可以通过访问Azure门户 > Azure 活动目录 > 属性来找到它，或者使用PowerShell。有关详细步骤，请参阅如何在门户Microsoft Entra中查找租Microsoft Learn户ID。

如果您将身份验证配置为通过 IAM 身份中心连接到 Amazon Quick，请完成以下额外步骤：

1. 确保您的 Amazon 账户启用了 IAM 身份中心实例。
2. 如果您要将外部 IAM 提供商连接到 IAM Identity Center，请确保您的 IAM 提供商配置下的每个用户都有与他们关联的电子邮件。
3. 如果您使用的是 Entra ID，请在Microsoft Entra ID实例和 IAM 身份中心之间设置 SCIM 身份传播。有关详细步骤，请参阅使用 Microsoft Entra ID 和 IAM 身份中心配置 SAML 和 SCIM。

配置 Microsoft Word 扩展访问权限

作为管理员，您必须允许亚马逊快速Microsoft Word扩展程序连接到您的 Amazon Quick 应用程序环境和网络体验。您可以使用 Amazon Quick 控制台来管理扩展程序访问配置。

用户属性映射

配置Microsoft Word扩展时，默认使用以下属性映射用户身份：

- Amazon Quick 用户属性-电子邮件地址用于将 Amazon Quick 用户映射到其相应的Microsoft 365账户。系统使用电子邮件地址在用户身份之间建立连接。
- M365Office 加载项用户属性-User Principal Name (UPN) 用于与Microsoft 365用户帐户进行匹配。用户需要使用User Principal Name (UPN)才能登录Microsoft 365。可在云端和本地系统上使用的电子邮件地址。

这些默认映射可确保在两个平台上安全、准确地识别用户，无需额外配置。

主题

- 使用 IAM 身份中心为账户添加 Microsoft Word 扩展访问权限
- 添加 Microsoft Word 使用其他身份验证方法的账户的扩展访问权限
- 编辑 Microsoft Word 扩展访问权限
- 删除 Microsoft Word 扩展访问权限

使用 IAM 身份中心为账户添加 Microsoft Word 扩展访问权限

使用 IAM Identity Center 配置分机访问权限需要完成特定于您的身份提供商（Entra ID 或 Okta）的步骤，然后完成中的常见设置步骤。 Amazon

使用 Entra ID 配置 IAM 身份中心

只有当你使用带有 Entra ID 的 IAM 身份中心在 Microsoft Azure 门户上设置和配置 Azure 租户时，请按照以下步骤操作：

设置 Azure 租户

1. 在 Azure 帐户中，创建新的应用程序注册。
   a. 前往 “应用程序注册”。
   b. 在应用程序注册屏幕中，选择新注册。在 “支持的帐户类型” 选项下，选择 “仅限此组织目录中的帐户（仅限个人使用-单租户）”。完成后，选择 “注册”。
   c. 记下客户端 ID。您稍后会需要此信息。
   d. 为应用程序注册创建客户端密钥并记下来。您稍后会需要此信息。
2. 为要安装您的 Word 扩展程序的每个区域添加回传网址。
   a. 导航到应用程序注册的 “身份验证” 选项卡。
   b. 选择平台配置，添加平台。
   c. 选择 “网页”。
   d. 使用以下格式撰写回传 URL，替换*your-region*为您的 Amazon Quick 实例区域。Word 扩展支持以下区域：`ap-southeast-2`、`eu-west-1`、`us-west-2`、和`us-east-1`。

      ```
      qbs-cell001.dp.appintegrations.your-region.prod.plato.ai.aws.dev/auth/idc-tti/callback
      ```

   e. 插入回调 URL 作为重定向 URI，完成后选择配置。

按照以下步骤在 Amazon 控制台中的 IAM Identity Center 实例上配置可信令牌发行者：

配置可信令牌发行者

1. 转到您的 Amazon 账户并导航到您的 IAM 身份中心实例。
2. 导航到 “设置”、“身份验证”。
3. 选择创建可信令牌发布者。
4. 添加颁发者网址，该网址应遵循此模板，其中*Tenant ID*指的是您的 Entra 租户 ID：

   ```
   login.microsoftonline.com/Tenant ID/v2.0
   ```

> **Note**
>
> 颁发者 URL 应是您的身份的 OIDC 发现端点，不包含众所周知的文档 URI 路径。如果您包含众所周知的文档 URI 路径，则这将不起作用。请参阅可信令牌发行者配置设置。

5. 选择电子邮件作为身份提供商属性和 IAM 身份中心属性。
6. 请注意可信令牌发行者 ARN。稍后您将需要这个。

完成这些 Entra ID-specific 步骤后，请继续执行以下完成 Amazon 配置（所有提供商）部分。

使用 Okta 配置 IAM 身份中心

仅当您使用带有 Okta 的 IAM Identity Center 在 Okta 管理员控制台中设置和配置您的应用程序集成时，请按照以下步骤操作：

设置 Okta 应用程序

1. 在你的 Okta 账户中，创建一个新的 Okta 应用程序集成。
   a. 在您的 Okta 管理控制台中，导航到应用程序 > 应用程序。
   b. 单击 “创建应用程序集成”。
   c. 对于该 Sign-in 方法，选择 OIDC-OpenID Connect。
   d. 对于应用程序类型，请选择 Web 应用程序。
   e. 单击 “下一步”。
   f. 提供应用程序集成名称。
   g. 在 “授权类型” > “核心授权” 下，确保选中 “授权码” 和 “刷新令牌”。
   h. 在 “授权类型” > “高级” > “其他授权” 下，确保选择 “隐式（混合）”。
2. 为要安装您的 Word 扩展程序的每个区域添加回调 URI
   a. 使用以下格式撰写回传 URI，将您要配置扩展程序的每个区域*your-region*替换为您的 Amazon Quick 实例区域。Word 扩展支持以下区域：`ap-southeast-2`、`eu-west-1`、`us-west-2`、和`us-east-1`。

      ```
      qbs-cell001.dp.appintegrations.your-region.prod.plato.ai.aws.dev/auth/idc-tti/callback
      ```

   b. 在 “Sign-in 重定向 URI” 下，单击 “添加 URI”，然后粘贴您在上一步中生成的每个 URI。

3. 向您的组织提供该应用程序的访问权限：

   a. 在 “分配” > “受控访问权限” 下，选择组织中需要访问权限的群组。

   b. 在 “分配” > “启用即时访问” 下，选择 “使用联合代理模式启用即时访问”。

   c. 点击保存。

4. 记下您刚刚创建的应用程序集成的客户端 ID 和客户端密钥。在接下来的步骤中，您将需要这个。

配置可信令牌发行者

1. 转到您的 Amazon 账户并导航到您的 IAM 身份中心实例。
2. 导航到 “设置” > “身份验证”。
3. 选择创建可信令牌发布者。
4. 添加发卡机构网址，该网址应遵循此模板，其中*yourOktaDomain*指贵组织的 okta 网址，可能如下`your-organization.okta.com`所示：

   ```
   https://{yourOktaDomain}/oauth2/default
   ```

   > **Note**
   >
   > 颁发者 URL 应是您的身份的 OIDC 发现端点，不包含众所周知的文档 URI 路径。如果您包含众所周知的文档 URI 路径，则这将不起作用。请参阅可信令牌发行者配置设置。

5. 选择电子邮件作为身份提供商属性和 IAM 身份中心属性。
6. 请注意可信令牌发行者 ARN。稍后您将需要这个。

完成这些 Okta-specific 步骤后，请继续执行以下完成 Amazon 配置（所有提供商）部分。

完成 Amazon 配置（所有提供商）

按照以下步骤在 Amazon 控制台上设置权限：

设置 权限

1. 在 Amazon 主机上导航到 Secrets Manager。
2. 选择存储新密钥。
3. 选择 “其他密钥类型”，然后选择 “纯文本” 选项卡。

4. 您的密钥应采用以下格式，并使用您在前面步骤中保存的应用程序注册客户端 ID 和应用程序注册客户端密钥：

```
{
"client_id":"Your app registration client ID",
"client_secret":"Your app registration client secret"
}
```

5. 导航到您刚刚创建的密钥并保存 ARN 以备后用。
6. 现在在 Amazon 控制台上导航到 IAM。
7. 在左侧导航栏中选择 “访问管理”、“角色”。
8. 选择创建角色。
9. 选择自定义信任策略。
10. 通过添加以下语句来替换您在创建身份提供商应用程序集成时选择的区域，将该角色配置为信任我们在配置身份*your-region*提供商应用程序集成时选择的相关区域的服务主体：

```
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "Service": "your-region.prod.appintegrations.plato.aws.internal"
    },
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {}
}
]
}
```

11. 选择下一步。
12. 提供名称和描述，然后选择创建角色。
13. 导航到您刚刚创建的角色并将其选中。
14. 选择添加权限，创建内联策略。
15. 选择 JSON。

16. sso:DescribeTrustedTokenIssuer通过添加以下语句，为该角色配置从 Secrets Manager 读取密钥的权限和调用的权限：

```
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
    "Sid": "BasePermissions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "sso:DescribeTrustedTokenIssuer"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}
```

17. 提供策略名称并选择创建策略。
18. 复制并保存您创建的 IAM 角色的 ARN 以备日后使用。您在后续步骤中需要使用此值。

现在，你可以按照以下步骤创建新的扩展访问配置，允许 Amazon Quick 与你的 Microsoft Word 环境集成：

创建扩展访问配置

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 选择个人资料照片图标。
3. 从下拉菜单中选择 “管理账户”。
4. 在 “权限” 下，选择 “扩展访问权限”。
5. 选择 “新建分机访问权限”。
6. 如果这是您首次设置扩展访问权限，则系统会提示您完成可信令牌发行者设置。配置以下字段，然后选择 “下一步”：
    - 可信令牌发行者 ARN — 输入您在前面步骤中记下的可信令牌发行者 ARN。
    - Aud 索赔 — 输入您在之前步骤中保存的应用程序注册（Entra ID）或应用程序集成（Okta）中的客户端 ID。

> **Note**
>
> 这是一次性设置，可为所有扩展程序建立可信的身份源。完成后，您无需再次执行此操作即可访问其他扩展程序。

7. 选择微软 Word。然后选择下一步。
8. 配置以下字段：
   - 名称-您的分机名称已预先填好。您可以对其进行编辑并输入 Word 扩展名的描述性名称（最多 512 个字母数字字符，允许使用连字符但不允许使用空格）。
   - 描述（可选）-已为您预先填写了扩展程序的描述。您可以对其进行编辑并输入新的描述，以提供有关此扩展配置的其他背景信息（最多 1000 个字符）。
   - M365 租户 ID-输入你的微软 365 租户标识符（必须为 36 个字符）。
   - 机密角色 ARN-粘贴您在之前的步骤中创建的 IAM 角色的 ARN。
   - S@@ ecrets ARN-粘贴你在之前的步骤中创建的 Secrets Manager 密钥的 ARN。
9. 选择 “添加” 以保存新的访问配置。

   屏幕右上角将显示一条成功消息。
10. 在成功消息中，选择 “查看扩展” 以完成扩展程序的安装。

> **Note**
>
> 您也可以从 Amazon 快捷菜单的 “连接” > “扩展” 导航到安装屏幕。

创建扩展程序访问配置后，您的组织中的作者和其他管理员就可以在 Microsoft Word 环境中创建和部署 Amazon Quick 扩展程序。

> **Note**
>
> 要让最终用户开始使用你的 Microsoft Word 扩展程序，管理员或作者必须在配置扩展程序访问权限后完成扩展程序的部署。通知您的作者，共享此扩展后，他们可以在左侧导航栏的 “扩展” 下查看、编辑和完成该扩展的安装。要了解如何执行此操作，请参阅微软 Word 扩展作者指南中的安装微软 Word 扩展程序。

添加 Microsoft Word 使用其他身份验证方法的账户的扩展访问权限

按照以下步骤创建新的扩展访问配置，允许 Amazon Quick 与您的Microsoft Word环境集成。

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 选择个人资料照片图标。
3. 从下拉菜单中选择 “管理账户”。
4. 在 “权限” 下，选择 “扩展访问权限”。
5. 选择 “新建分机访问权限”。
6. 选择微软 Word。然后选择下一步。
7. 配置以下字段：
   - 名称-您的分机名称已预先填好。您可以对其进行编辑并输入Word扩展名的描述性名称（最多 512 个字母数字字符，允许使用连字符但不允许使用空格）。
   - 描述（可选）-已为您预先填写了扩展程序的描述。您可以对其进行编辑并输入新的描述，以提供有关此扩展配置的其他背景信息（最多 1000 个字符）。
   - M365 租户 ID-输入您的Microsoft 365租户标识符（必须为 36 个字符）。
8. 选择 “添加” 以保存新的访问配置。

   屏幕右上角将显示一条成功消息。
9. 在成功消息中，选择 “查看扩展” 以完成扩展程序的安装。

> **Note**
>
> 您也可以从 Amazon 快捷菜单的 “连接” > “扩展” 导航到安装屏幕。

创建扩展程序访问配置后，您的组织中的作者和其他管理员就可以在您的Microsoft Word环境中创建和部署 Amazon Quick 扩展程序。

> **Note**
>
> 要让最终用户开始使用您的Microsoft Word扩展程序，管理员或作者必须在配置扩展程序访问权限后完成扩展程序的部署。通知您的作者，共享此扩展后，他们可以在左侧导航栏的 “扩展” 下查看、编辑和完成该扩展的安装。要了解如何执行此操作，请参阅Microsoft WordMicrosoft Word扩展作者指南中的安装扩展。

编辑 Microsoft Word 扩展访问权限

使用这些步骤修改现有Microsoft Word分机访问权限的配置设置。

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 选择个人资料照片图标。
3. 从下拉菜单中选择 “管理账户”。
4. 在 “权限” 下，选择 “扩展访问权限”。
5. 为你需要编辑的 Microsoft Word 扩展程序选择三点菜单图标。
6. 选择编辑。
7. 根据需要编辑配置，然后选择保存以确认更改。

您对Microsoft Word扩展程序访问配置的更改已保存并立即生效。

删除 Microsoft Word 扩展访问权限

按照以下步骤永久删除分Microsoft Word机访问配置。并且无法撤消。

> **Note**
>
> 删除扩展程序访问权限会移除 M365 租户中所有用户的访问权限，并删除为Word其创建的所有扩展程序。

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 选择个人资料照片图标。
3. 从下拉菜单中选择 “管理账户”。
4. 在 “权限” 下，选择 “扩展访问权限”。
5. 为需要删除的Microsoft Word扩展程序选择三点菜单图标。
6. 选择删除。
7. 输入 “确认” 一词，然后选择 “删除”。

> **Note**
>
> 如果删除扩展程序访问权限的过程失败，则管理员必须切换到作者视图并删除正在使用配置的Word扩展程序访问权限的扩展，然后才能返回删除扩展程序访问权限。

配置Microsoft Word扩展程序访问权限后，您的团队现在可以使用 Amazon Quick 来增强其文档创建工作流程，并借助 Amazon Quick 直接在内部审阅、起草、修改和访问组织知识Word。

自定义权限

> **适用于**
>
> 适用于：企业版
> 目标受众：管理员和亚马逊 Quick 开发人员

在企业版中，您可以使用自定义权限配置文件来限制人们在 Amazon Quick 中可以访问的功能和功能。自定义权限是一种范围缩小策略。它只能根据用户角色可用的默认权能集来限制用户的访问权限。它不能用于授予用户尚未拥有的权能。

您可以在 Quick 中为所有身份类型配置帐户、角色（管理员、作者、读者）和用户级别的自定义权限。您可以直接在 Amazon Quick 管理员控制台中为用户和角色分配自定义权限配置文件，也可以使用 Amazon Quick API 和 Amazon Command Line Interface。管理员控制台还提供检查权限功能，可让您验证任何用户的哪个配置文件处于活动状态以及该配置文件适用于哪个级别（用户、角色或帐户）。

权限优先级

如果用户在多个级别上分配了自定义权限，Quick 将按以下优先顺序对这些权限进行评估。最具体的关卡获胜。

1. User-level— 直接分配给用户的自定义权限优先级最高。
2. Role-level— 分配给角色（管理员、作者、读者）的自定义权限适用于该角色中的所有用户，除非被用户级分配覆盖。
3. Account-level— 在账户级别分配的自定义权限适用于所有用户，除非被角色级别或用户级别的分配覆盖。

第一场比赛获胜。拥有用户级别默认允许配置文件的用户不受账户级别默认拒绝配置文件的约束。根据您的要求将相应级别的默认拒绝配置文件分配。

> **Tip**
>
> 有关在 Quick 中使用自定义权限建立企业控制的深入解释，请参阅 Amazon 商业智能博客上的使用自定义权限在 Amazon Quick 中建立企业治理。

下面的限制适用于自定义权限。

- 您不能授予高于用户默认角色的权限。例如，如果用户拥有读者访问权限，则您不能向该用户授予编辑控制面板的权限。
- 要自定义用户或角色权限，您需要成为具有以下 IAM 权限的 Quick 管理员：
  - `quicksight:CreateCustomPermissions`
  - `quicksight:DeleteCustomPermissions`
  - `quicksight:DescribeCustomPermissions`
  - `quicksight:ListCustomPermissions`
  - `quicksight:UpdateCustomPermissions`
  - `quicksight:DeleteAccountCustomPermission`
  - `quicksight:DeleteRoleCustomPermission`
  - `quicksight:DeleteUserCustomPermission`
  - `quicksight:DescribeAccountCustomPermission`
  - `quicksight:DescribeRoleCustomPermission`
  - `quicksight:ListCustomPermissionAssignments`
  - `quicksight:UpdateAccountCustomPermission`
  - `quicksight:UpdateRoleCustomPermission`
  - `quicksight:UpdateUserCustomPermission`

您可以创建自定义权限配置文件来限制对以下功能的任意组合的访问。父权能允许您限制整个资产的功能集。当您拒绝父功能时，其所有子功能也会被拒绝。相反的情况并非如此：拒绝所有子功能并不能拒绝父级功能。这是因为家长可以控制未作为单独子功能公开的功能。要完全限制某项能力，请拒绝该父项。

家长权能取代子功能

在单个子功能被拒绝时，您不能允许该子项功能。如果将父项功能设置为，DENY将其中一个子功能设置为ALLOW，则该子功能将保持受限。Quick 可以毫无错误地接受此组合，因此请在应用该组合后在控制台中验证结果。要允许特定的子功能，请将父权能保留为允许状态，仅拒绝要限制的子功能。

在 “父权能” 列中显示 “不适用” 的功能没有父权能。对它们进行单独限制，或限制其整个类别。有关更多信息，请参阅 the section called “默认拒绝”。

快速功能和特性

下表列出了您可以使用自定义权限配置文件限制的功能和特性。功能分为四组，与控制台布局相匹配。

徽章列表示每种能力的治理类别。AI 表示该能力属于 AI 治理类别，您可以使用 “默认拒绝” 对该类别进行批量限制。包含 AI 意味着家长能力本身不属于 AI 类别，但其子项属于 AI 类别。

人工智能能力

使用此群组控制对自然语言问答、内容摘要、异常检测和 AI-generated 见解等 AI-powered 功能的访问权限。

功能	亚马逊快速行为	徽章	家长能力
应用程序	限制所有应用程序功能，包括创建、更新、共享和使用应用程序。	AI	不适用
使用现有应用程序时访问应用程序原生数据存储	当用户运行现有应用程序时，限制应用程序访问其原生数据存储。	AI	应用程序
创建和更新应用程序	用户无法创建或更新应用程序。	AI	应用程序
使用现有应用程序时调用 AI 推理	限制应用程序在用户运行现有应用程序时调用 AI 推断。	AI	应用程序
共享应用程序	用户无法与其他用户共享应用程序。这些用户仍然可以访问以前共享的应用程序。	AI	应用程序

功能	亚马逊快速行为	徽章	家长能力
自动化	限制对 Automate 的访问。用户无法创建、更新或运行自动化。	AI	不适用
聊天代理	用户无法查看或访问任何聊天代理。代理库和导航处于隐藏状态。	AI	不适用
创建聊天代理	用户无法创建新的聊天代理。	AI	聊天代理
共享聊天代理	用户无法与其他用户共享聊天代理。这些用户仍然可以访问之前共享的聊天代理。	AI	聊天代理
创建和更新品牌套件	用户无法创建或更新品牌套件。	AI	不适用
扩展程序	限制通过所有浏览器和微软 Office 扩展程序访问 Quick。	AI	不适用
浏览器扩展	禁止通过适用于 Chrome、Firefox 和 Edge 的浏览器扩展程序访问 Quick。	AI	扩展程序
Excel 扩展程序	禁止通过微软 Excel 插件访问 Quick。	AI	扩展程序
展望扩展	禁止通过微软 Outlook 插件访问 Quick。	AI	扩展程序
PowerPoint 延期	阻止通过 Microsoft PowerPoint 插件访问 Quick。	AI	扩展程序
文字扩展名	禁止通过微软 Word 插件访问 Quick。	AI	扩展程序
流	限制所有 Flows 功能，包括创建、共享和运行流程。	AI	不适用
（预览）启用 UI 代理来执行浏览器任务	限制 Flows UI 代理执行浏览器任务。	AI	流

功能	亚马逊快速行为	徽章	家长能力
所有符合条件的用户都可以查看和批准流程共享请求	限制哪些用户可以查看和批准流量共享请求。	AI	流
允许创作者在未经批准的情况下共享	未经批准，创作者无法共享流程。	AI	流
在基本知识步骤中启用基岩模型的使用以优化输出	限制基岩模型的使用。	AI	流
改写默认品牌套件	用户无法覆盖默认品牌套件。	AI	不适用
快速桌面	限制所有 Quick 桌面功能。	AI	不适用
自动执行浏览器操作	限制 Quick 桌面自动执行浏览器操作。	AI	快速桌面
生成和管理拼图	用户无法在 Quick 桌面中生成或管理拼图。	AI	快速桌面
创建和访问知识记忆	用户无法在 Quick 桌面中创建或访问知识存储器。	AI	快速桌面
在本地执行代码	限制 Quick 桌面在本地运行代码。	AI	快速桌面
使用 AI 生成图像	用户无法在 Quick 桌面中使用 AI 生成图像。	AI	快速桌面
管理代理	用户无法在 Quick 桌面中管理代理。	AI	快速桌面
管理任务	用户无法在 Quick 桌面中管理任务。	AI	快速桌面
接收聊天通知	限制 Quick 桌面中的聊天通知。	AI	快速桌面

功能	亚马逊快速行为	徽章	家长能力
使用编码代理 (ACP)	用户不能在 Quick 桌面中使用编码代理 (ACP)。	AI	快速桌面
研究	限制对研究的访问。	AI	不适用
技能	限制技能的获取，包括共享技能。	AI	不适用
与个人分享技能	用户无法与个人分享技能。	AI	技能
空间	限制所有空间功能，包括创建和共享空间。	AI	不适用
创建空间	用户无法创建新空间。现有空间仍可访问且保持不变。	AI	空间
共享空间	用户无法与其他用户共享空间。这些用户仍然可以访问以前共享的空间。	AI	空间
触发器	限制所有触发能力。	AI	不适用
入站电子邮件触发器	用户无法创建或使用入站电子邮件触发器。	AI	触发器
快速事件触发器	用户无法创建或使用 Quick 事件触发器。	AI	触发器
计划触发器	用户无法创建或使用计划触发器。	AI	触发器
使用互联网来增强结果	限制在 Chat 代理和 Research 中使用基于 Web 的搜索。	AI	不适用

商业智能能力

使用该组控制核心商业智能资产的创建和管理：仪表板、分析、数据集、SPICE 容量和计划报告。

功能	亚马逊 Quick 行为	徽章	家长能力
分析	限制所有分析功能。	包含 AI	不适用
使用 AI 进行计算	用户无法使用 AI 构建计算字段。	AI	分析
使用 AI 编辑视觉效果	用户无法使用 AI 编辑视觉对象。	AI	分析
生成分析	用户无法使用 AI 生成分析。	AI	分析
共享分析	对于分析，“文件” 菜单上的 “共享” 选项的访问被禁用。	不适用	分析
添加或运行异常检测	分析时无法访问 Insights 菜单上的 “向工作表添加异常” 选项。用户无法在工作表中添加异常检测。	AI	不适用
预定电子邮件报告中的内容	限制在预定的电子邮件报告中包含内容。	不适用	不适用
创建或更新预设电子邮件报告	限制创建或更新预设电子邮件报告。	不适用	不适用
创建或更新主题	用户无法创建新的自定义主题或编辑现有主题。用户仍然可以查看或应用现有主题。	不适用	不适用
预定电子邮件报告中的 CSV 附件	限制在预定电子邮件报告中包含 CSV 附件。	不适用	不适用
控制面板	限制所有仪表板功能。	包含 AI	不适用
创建执行摘要	用户无法使用 AI 为仪表板创建执行摘要。	AI	控制面板
共享控制面板	仪表板的导航菜单上共享图标的访问权限已禁用。	不适用	控制面板
订阅预定的电子邮件报告	用户无法订阅预定的电子邮件报告。	不适用	控制面板

功能	亚马逊 Quick 行为	徽章	家长能力
创建或更新所有数据集	创建或更新所有数据集的访问权限已禁用。	不适用	不适用
仅创建或更新 SPICE 数据集	创建或更新 SPICE 数据集的访问权限已禁用。	不适用	创建或更新所有数据集
共享数据集	共享数据集的访问权限已禁用。	不适用	不适用
预定电子邮件报告中的 Excel 附件	限制在预定电子邮件报告中包含 Excel 附件。	不适用	不适用
将工作表导出为 PDF	无法访问 “文件” 菜单上的 “导出到 PDF” 选项以进行分析。仪表板的 “导出” 菜单上的 “生成 PDF” 选项的访问权限已禁用。	不适用	不适用
将视觉内容导出到 CSV	分析和仪表板均禁用对每个视觉对象操作菜单上的 “导出到 CSV” 选项的访问权限。	不适用	不适用
将视觉对象导出到 Excel	分析和仪表板均禁用对每个表操作菜单上的 “导出到 Excel” 选项的访问权限。	不适用	不适用
预定电子邮件报告中的 PDF 附件	限制在预定的电子邮件报告中包含 PDF 附件。	不适用	不适用
打印表单	无法访问文件菜单上的 “打印” 选项以进行分析。仪表板的 “导出” 菜单上的 “打印” 选项的访问已禁用。	不适用	不适用
场景	限制对场景的访问。	AI	不适用

功能	亚马逊 Quick 行为	徽章	家长能力
管理共享文件夹	限制创建、更新、删除和查看共享文件夹、向共享文件夹添加资源以及共享文件夹。不阻止继承通过文件夹成员资格共享的资源的访问权限。	不适用	不适用
创建共享文件夹	限制创建共享文件夹。	不适用	管理共享文件夹
重命名共享文件夹	限制重命名共享文件夹。	不适用	管理共享文件夹
故事	限制对故事的访问。	AI	不适用
创建或更新阈值警报	用户无法创建或更新阈值警报。	不适用	不适用
主题	限制访问主题。	AI	不适用
查看账户 SPICE 容量	限制检索账户的 SPICE 容量。	不适用	不适用

连接器

使用此组来控制数据源连接，包括添加、编辑和删除第三方集成，例如 Salesforce、Google 表格和数据库。

功能	亚马逊快速行为	徽章	家长能力
操作	限制所有操作连接器功能。	AI	不适用
创建或更新所有数据源	创建或更新所有数据源的访问权限已禁用。	不适用	不适用
共享数据源	共享数据源的访问权限已禁用。	不适用	不适用
知识库	限制所有知识库功能。	AI	不适用
创建或更新所有知识库	用户无法创建或更新知识库。	AI	知识库

功能	亚马逊快速行为	徽章	家长能力
共享所有知识库	用户无法与其他用户共享知识库。	AI	知识库

操作连接器功能

除了前面各节中列出的功能外，您还可以限制对单个操作连接器的访问权限。每个操作连接器都支持以下权限：

- 创建和更新操作 -限制为连接器创建或更新操作的能力。
- 共享操作 -限制共享连接器操作的能力。
- 使用操作 -限制对连接器使用操作的能力。

这些权限位于“功能和功能”部分的“连接器”组中的“操作”下。有关可用操作连接器的列表，请参阅操作连接器。

知识库连接器

您可以限制对单个知识库连接器的访问权限。每个知识库连接器都支持以下权限：

- 创建和更新 -限制为连接器创建或更新知识库的能力。
- 共享 -限制共享连接器知识库的能力。
- 使用 — 限制使用连接器知识库的能力。

这些权限可在知识库下的“功能和功能”部分的“连接器”组中找到。有关可用知识库连接器的列表，请参阅知识库。

管理

使用此组控制账户级别的设置，包括用户管理、权限集、账单、审计日志和监管策略。

功能	亚马逊快速行为	徽章	家长能力
允许用户升级或请求升级	用户无法升级自己的角色或请求角色升级。	不适用	不适用

创建自定义权限配置文件

可以为与 IAM 身份中心、Active Directory 集成的 Amazon Quick 账户或拥有 Quick 管理用户的 Quick 账户创建自定义权限配置文件。Quick 账户使用的身份类型决定了 Quick 管理员配置自定义权限配置文件的方式。

创建或编辑自定义权限配置文件（快速控制台）

要创建自定义权限配置文件

1. 打开 Quick 控制台。
2. 选择“快速管理”。
3. 在左侧导航栏中，选择“权限”，然后选择“自定义权限”。
4. 在自定义权限页面上，选择创建配置文件。
5. 在配置文件名称中，输入配置文件的描述性名称。
6. （可选）对于描述，输入描述。
7. （可选）要限制整个能力类别，请在“限制功能”部分中打开相应的开关，例如，限制 AI 功能。Quick 将该类别中的所有权能限制为分配给此配置文件的用户，包括稍后启动的功能。在“功能和功能”部分中允许您的用户需要的类别中的任何功能。有关更多信息，请参阅 the section called “默认拒绝”。
8. 在“功能和功能”部分中，选择要限制的功能。功能分为四组：AI 功能、 BI 功能、连接器和管理。扩展查看和配置其各项功能的功能。查看右侧的预览面板，查看所选内容的效果。
   - 要限制整组功能，请选择父功能。
   - 要限制特定功能，请扩展父权能并仅选择要限制的功能。
9. 选择创建。

> **Important**
>
> 在将自定义权限配置应用于生产用户之前，先在开发或暂存账户中测试自定义权限配置，以验证行为是否符合您的预期。

创建配置文件后，Quick 会将您带到任务页面，您可以在其中将其分配给用户、角色或帐户。有关更多信息，请参阅 the section called “分配个人资料”。

编辑现有的自定义权限配置文件

1. 在自定义权限页面上，找到要编辑的配置文件。
2. 选择配置文件旁边的操作菜单，然后选择编辑。
3. 更改配置文件配置，包括配置文件名称、默认拒绝设置和功能限制。
4. 单击更新以保存您的更改。

创建自定义权限配置文件 (Amazon CLI)

在开始之前，您需要设置和配置 Amazon CLI。有关安装 Amazon CLI 的更多信息，请参阅 Amazon Command Line Interface 用户指南中的安装或更新最新版本的 Amazon CL Amazon I 和配置 CLI。

> **使用最新的 CLI 版本**
>
> 使用最新版本的 Amazon Command Line Interface。Quick 在发布新功能 Amazon Command Line Interface 时向中添加了功能标识符。如果您收到`Unknown parameter in Capabilities`控制台中显示的某项功能，请更新 Amazon Command Line Interface 并重试。

以下示例创建了带有`ExportToCsv`和`ExportToPdf`拒绝的自定义权限配置文件。

```
aws quicksight create-custom-permissions \
--aws-account-id AWSACCOUNTID \
--custom-permissions-name PERMISSIONNAME \
--capabilities '{"ExportToCsv": "DENY", "ExportToPdf": "DENY"}'
```

分配自定义权限配置文件

创建自定义权限配置文件后，可以将其分配给用户、角色或帐户。拥有足够权限的用户还可以使用该`AWS::QuickSight::CustomPermissions` Amazon CloudFormation 资源管理 Amazon Quick 自定义权限配置文件。

分配自定义权限配置文件（快速控制台）

您可以为特定用户、角色或整个账户分配自定义权限配置文件。分配配置文件将取代该级别的任何现有分配。用户、角色或账户一次只能拥有一个有效的自定义权限配置文件。

> **Note**
>
> 如果用户或角色已经分配了自定义权限配置文件，则新分配将取代之前的分配。该用户或角色的原始配置文件不再有效。同样，如果账户级别的配置文件已处于活动状态，Quick 会在您替换该配置文件之前显示警告。

分配自定义权限配置文件

1. 打开 Quick 控制台。
2. 选择 “快速管理” 。
3. 在左侧导航栏中，选择 “权限”，然后选择 “自定义权限” 。
4. 在自定义权限页面上，找到要分配的配置文件。选择配置文件旁边的操作菜单，然后选择分配。

   > **Tip**
   >
   > 您还可以在创建配置文件后立即分配配置文件。在配置文件创建页面上选择 “创建” 后，Quick 将直接带您进入任务页面。

5. 在任务页面上，配置谁会收到此个人资料：
   - 用户 — 输入要将此配置文件分配给的用户的用户名。您可以添加多个用户。
   - 角色 -选择要将此配置文件分配给的快速角色（管理员、作者、读者）。
   - 设为账户默认值 -选择此选项可将配置文件应用为账户级别的默认值。如果账户级别的配置文件已处于活动状态，Quick 会显示一条警告，表明现有分配将被替换。
6. 准备就绪后，选择 “分配” 。您将返回到自定义权限列表页面。

分配自定义权限配置文件 (Amazon CLI)

在开始之前，您需要设置和配置 Amazon CLI。有关安装 Amazon CLI 的更多信息，请参阅 Amazon Command Line Interface 用户指南中的安装或更新最新版本的 Amazon CL Amazon I 和配置 CLI。您还需要权限才能使用快速 API。

更新自定义权限分配

以下示例更新分配给角色的自定义权限。

```
aws quicksight update-role-custom-permission \
```

```
--role ROLE \
--aws-account-id AWSACCOUNTID \
--namespace default \
--custom-permissions-name PERMISSIONNAME
```

以下示例将自定义权限配置文件应用于用户。

```
aws quicksight update-user-custom-permission \
--aws-account-id AWSACCOUNTID \
--namespace default \
--user-name USER_NAME \
--custom-permissions-name PERMISSIONNAME
```

以下示例更新分配给账户的自定义权限。

```
aws quicksight update-account-custom-permission \
--aws-account-id AWSACCOUNTID \
--custom-permissions-name PERMISSIONNAME
```

移除自定义权限分配

以下示例将自定义权限配置文件从角色中删除。

```
aws quicksight delete-role-custom-permission \
--role ROLE \
--aws-account-id AWSACCOUNTID \
--namespace default
```

以下示例将自定义权限配置文件从用户中删除。

```
aws quicksight delete-user-custom-permission \
--user-name USER_NAME \
--aws-account-id AWSACCOUNTID \
--namespace default
```

以下示例从账户中移除自定义权限配置文件。

```
aws quicksight delete-account-custom-permission \
--aws-account-id AWSACCOUNTID
```

描述自定义权限分配

以下示例返回分配给角色的自定义权限配置文件。

```
aws quicksight describe-role-custom-permission \
--role ROLE \
--aws-account-id AWSACCOUNTID \
--namespace default
```

以下示例返回分配给账户的自定义权限配置文件。

```
aws quicksight describe-account-custom-permission \
--aws-account-id AWSACCOUNTID
```

要测试应用于某个角色或用户的自定义权限，请登录该用户的账户。当用户登录 Quick 时，他们将被授予他们有权访问的最高权限角色。可以授予用户的最高权限角色是“管理员”。可以授予用户的最低权限角色是 Reader。有关 Quick 中角色的更多信息，请参阅 Quick 内部管理用户访问权限。

验证用户的权限

分配自定义权限配置文件后，您可以验证哪个配置文件对任何用户处于活动状态以及它适用于哪个级别。

验证用户的活动权限配置文件

1. 打开 Quick 控制台。
2. 选择 “快速管理” 。
3. 在左侧导航栏中，选择 “权限”，然后选择 “自定义权限” 。
4. 选择 “检查权限” 。
5. 输入要验证的用户的用户名。
6. Quick 显示有效的配置文件名称及其应用级别（用户、角色或帐户）。

使用此功能确认已正确应用默认拒绝配置文件以及优先顺序是否按预期运行。

默认拒绝

> **Important**
>
> 在开发或暂存账户中测试默认拒绝配置，然后再将其应用于生产用户。在广泛部署之前，请验证行为是否符合您的预期。

概述

什么是默认拒绝？

如果不使用 “默认拒绝”，Amazon Quick 发布的任何新功能将在发布时自动提供给所有用户。每次发布后，管理员必须手动限制每项新功能。这种被动的方法可以在管理员有时间评估受监管的环境之前将其暴露在未经批准的功能中。

启用 “默认拒绝” 后，受限类别中的新权能将在启动当天自动拒绝，无需管理员操作。然后，管理员可以评估每项新功能，并在准备就绪后明确允许使用。限制类别还会限制该类别中已有的功能，因此您可以允许用户使用所需的功能。

类别限制的运作方式

当您限制自定义权限配置文件中的某个权能类别时，Quick 会将该类别中的所有权能限制为分配的用户。这包括 Quick 将来推出的功能。要保持特定功能可用，请在配置文件中明确允许这些功能。

现有配置文件未更改

限制类别仅影响您在其中配置该类别的配置文件。现有的自定义权限配置文件不继承该限制。要使用它，要么创建一个限制类别的新个人资料，要么编辑现有的个人资料。如果您在现有配置文件上启用该功能，则该类别中的所有权能都将受到限制，包括配置文件先前允许的功能。允许您的用户需要的那些。

何时使用此功能

“默认拒绝” 专为需要明确批准才能向用户提供新功能的组织而设计。常见使用案例包括：

- 采用模型风险管理 (MRM) 政策的金融服务组织，要求在采用前审查 AI 功能
- 在向用户提供合规能力之前必须评估合规能力的医疗保健组织
- 运行受控部署、逐步引入新功能的企业
- 具有监管或合规要求且要求在采用能力之前进行审查的组织

重要概念

下表描述了 “默认拒绝” 的关键术语和概念。

租期	定义
自定义权限配置文件	一个命名配置对象，用于定义哪些 Amazon Quick 功能仅限于一组用户或角色。您可以在用户、角色或账户级别分配个人资料。
能力类别	一组命名的 Amazon Quick 功能，用作 “默认拒绝” 的控制单位。发布时，支持的类别是人工智能（所有人工智能和 LLM-powered 功能）。
默认拒绝	您可以在自定义权限配置文件中启用该设置，以限制指定类别中的所有权能。Quick 稍后在该类别中启动的功能也会受到自动限制，无需管理员在启动时执行操作。
类别限制	限制权能类别会拒绝分配给配置文件的用户在该类别中的所有权能，无论是当前还是将来的权能，配置文件中明确允许的权能除外。
配置文件范围	限制类别仅影响配置该类别的配置文件。现有的自定义权限配置文件不继承该限制。
优先级层次结构	当用户拥有多个级别的权限时，评估顺序：用户覆盖角色，这会覆盖账户。最具体的级别优先。
DefaultCategoryEffects	指定 “默认情况下拒绝每个能力类别的行为” 的 API 字段。DENY_BY_DEFAULT 限制该类别中的所有能力（当前和将来），明确允许的能力除外。省略时，默认行为为默认允许。
冲突解决	当某个权能在一个级别被拒绝但在另一个级别被明确允许时，最具体的权限（用户 > 角色 > 帐户）获胜。

先决条件

在配置 “默认拒绝” 之前，请验证是否满足以下先决条件。

- IAM 权限 — 您必须是拥有以下 IAM 权限的 Quick 管理员：

- quicksight:CreateCustomPermissions
- quicksight:UpdateCustomPermissions
- quicksight:DescribeCustomPermissions
- quicksight:ListCustomPermissions
- quicksight:DeleteCustomPermissions
- quicksight:DeleteAccountCustomPermission
- quicksight:DeleteRoleCustomPermission
- quicksight:DeleteUserCustomPermission
- quicksight:DescribeAccountCustomPermission
- quicksight:DescribeRoleCustomPermission
- quicksight:ListCustomPermissionAssignments
- quicksight:UpdateAccountCustomPermission
- quicksight:UpdateRoleCustomPermission
- quicksight:UpdateUserCustomPermission

- 身份配置 — 您的 Quick 账户必须与 IAM 身份中心、Active Directory 集成或使用快速托管用户进行配置。

> **Note**
>
> 所有 API 操作都使用亚马逊 QuickSight 命名规范。权限字符串使用前quicksight:缀。

如何评估能力

以下规则描述了启用 “默认拒绝” 时能力评估的工作原理。规则是按顺序评估的。

1. 如果某项权能属于受限类别（例如，AI），权能中列出DENY_BY_DEFAULT且未在权能中列出，则默认情况下该用户将被拒绝。这是 “默认拒绝” 的主要效果。
2. 如果在 “权能” 中明确列出了某项权能ALLOW，则允许用户使用该特定权能。这仅会覆盖该功能的默认DENY_BY_DEFAULT类别。除非将同一类别中的其他权能明确设置为，否则它们仍会被拒绝ALLOW。
3. 如果在 “权能” 中明确列出了某项权能DENY，则该用户将被拒绝。
4. 如果某项权能未列出且不属于受限类别，则允许该用户（默认允许行为保持不变）。

用户每次访问某项权能时，Quick 都会根据该权能当时的类别成员资格评估这些规则。这就是为什么受限类别还涵盖了稍后添加的功能的原因。

这意味着，当 Quick 在受限类别中启动一项新功能时，其配置文件已DENY_BY_DEFAULT启用该类别的所有用户将自动拒绝该功能。无需管理员执行任何操作。该限制在功能启动之日生效。

> **Note**
>
> 自定义权限配置文件按以下优先级顺序解析：用户级别、角色级别、账户级别（第一场比赛获胜）。拥有用户级别默认允许配置文件的用户不受账户级别默认拒绝配置文件的约束。根据您的要求将相应级别的默认拒绝配置文件分配。

支持的类别

下表描述了 “默认拒绝” 支持的类别。

类别	封面
AI	Quick 中的所有 AI 和 LLM-powered 功能，包括聊天代理、流程、空间、知识库、应用程序 AI 推断、Q 分析和 Quick 桌面 AI 功能。

> **Note**
>
> 类别系统使用标签建模。一项能力可以携带多个类别标签。如果一项权能被标记为多个类别，并且多个权能启用了 “默认拒绝”，则最严格的设置适用。

配置默认拒绝（快速控制台）

在创建或编辑自定义权限配置文件时，您可以配置 “默认拒绝”。该设置由配置文件配置页面上的 “限制功能” 部分控制。

在自定义权限配置文件上启用 “默认拒绝”

1. 第 1 步：打开自定义权限设置

    a. 打开 Quick 控制台。

b. 选择 “快速管理” 。

c. 在左侧导航栏中，选择 “权限”，然后选择 “自定义权限” 。

d. 通过选择创建配置文件来创建新的配置文件，或者通过选择操作菜单然后选择编辑编辑现有配置文件。

2. 第 2 步：配置限制

a. 在限制权能部分中，打开要限制的类别的开关（例如，限制 AI 能力）。开启此开关会为该类别启用 “默认拒绝”。对于分配给此配置文件的用户，配置文件中未明确允许的此类别中的任何权能将被自动拒绝。

b. 在 “功能和功能” 部分中，明确允许您希望用户保留访问权限的受限类别中的任何功能。只有您明确允许的功能才可用。该类别中的所有其他功能，包括Quick将来推出的任何新功能，都将被拒绝。

c. 查看右侧的实时预览面板，验证您的配置是否符合您的意图。

3. 第 3 步：保存个人资料

选择 “创建” 或 “更新” 以保存配置文件。

要从配置文件中移除 “默认拒绝”，请编辑配置文件并关闭 “限制功能” 部分中的类别开关。先前被拒绝的权能可供分配给配置文件的用户使用。

默认配置 “拒绝” (Amazon CLI)

在启用 “ Amazon Command Line Interface 默认拒绝” 的情况下，您可以使用创建和管理自定义权限配置文件。

以下示例创建了AI类别设置为DENY_BY_DEFAULT、权能明确允许的自定义权限配置文件。ChatAgent

```
aws quicksight create-custom-permissions \
--aws-account-id AWSACCOUNTID \
--custom-permissions-name PERMISSIONNAME \
--capabilities '{"ChatAgent": "ALLOW"}' \
--governance '{"DefaultCategoryEffects": {"AI": "DENY_BY_DEFAULT"}}'
```

以下示例更新了现有配置文件上的 “默认拒绝” 设置。

```
aws quicksight update-custom-permissions \
```

```
--aws-account-id AWSACCOUNTID \
--custom-permissions-name PERMISSIONNAME \
--capabilities '{"ChatAgent": "ALLOW", "Flow": "ALLOW"}' \
--governance '{"DefaultCategoryEffects": {"AI": "DENY_BY_DEFAULT"}}'
```

Important

UpdateCustomPermissions执行完全替换。必须发送所有--capabilities和--governance值，而不仅仅是增量。您在更新调用中省略的任何功能或设置都将从配置文件中删除。

以下示例描述了启用 “默认拒绝” 的配置文件。

```
aws quicksight describe-custom-permissions \
--aws-account-id AWSACCOUNTID \
--custom-permissions-name PERMISSIONNAME
```

Note

DescribeCustomPermissions仅当使用 “默认拒绝” 设置创建或更新配置文件时，才返回该Governance字段。默认情况下没有 “拒绝” 的配置文件仅返回该Capabilities字段。

要完全使用 CLI 从配置文件中删除 “默认拒绝”，请省略更新调用中的--governance标志。

示例

示例 1：将现有配置文件转换为默认拒绝

此示例说明如何将明确拒绝某些 AI 功能的现有默认允许配置文件转换为默认拒绝配置文件。

场景：您的自定义权限配置文件明确拒绝 Flow、Automate 和 ChatAgent 功能。默认情况下，所有其他功能都可用。

运行以下命令查看您当前的配置文件配置：

```
aws quicksight describe-custom-permissions \
--aws-account-id AWSACCOUNTID \
```

```
--custom-permissions-name "RestrictAI-Finance"
```

该命令返回的输出类似于下方内容：

```
{
    "CustomPermissions": {
        "CustomPermissionsName": "RestrictAI-Finance",
        "Capabilities": {
            "Flow": "DENY",
            "Automate": "DENY",
            "ChatAgent": "DENY"
        }
    }
}
```

问题：当 Quick 启动新的 AI 功能时，具有此配置文件的用户可以自动使用该功能，因为该配置文件仅屏蔽明确列出的功能。未列出新功能，因此默认情况下允许使用。

解决方案：将配置文件转换为默认拒绝。当你转换时，你会颠倒逻辑。您可以列出允许的权能，而不是列出要拒绝的权能。所有未明确允许的内容都将被拒绝。

首先，确定要允许哪些 AI 功能。在这种情况下，您希望用户保留对 “研究”、“主题” 和 “空间” 的访问权限。 KnowledgeBase

运行以下命令使用 “默认拒绝” 更新配置文件：

```
aws quicksight update-custom-permissions \
--aws-account-id AWSACCOUNTID \
--custom-permissions-name "RestrictAI-Finance" \
--capabilities '{"Research": "ALLOW", "Topic": "ALLOW", "KnowledgeBase": "ALLOW",
 "Space": "ALLOW"}' \
--governance '{"DefaultCategoryEffects": {"AI": "DENY_BY_DEFAULT"}}'
```

结果：现在，当 Quick 启动任何新的 AI 功能时，拥有此配置文件的用户都会被自动拒绝。只有 “研究” KnowledgeBase、“主题” 和 “空间” 可用。Flow、Automate 和任何未来的人工智能功能都被拒绝。 ChatAgent

> **Important**
>
> 请记住，这UpdateCustomPermissions会执行完全替换。包括所有要设置的功能，而不仅仅是与转换相关的功能。

示例 2：为新账户设置 “默认拒绝”

此示例说明如何从第一天起为新的 Quick 账户锁定所有 AI 功能。

场景：您正在注册一个新账户，并希望限制所有 AI 功能，直到您的团队单独评估每个功能。

运行以下命令创建默认拒绝所有 AI 功能且不明确允许的配置文件：

```
aws quicksight create-custom-permissions \
--aws-account-id AWSACCOUNTID \
--custom-permissions-name "DenyAllAI-NewAccount" \
--governance '{"DefaultCategoryEffects": {"AI": "DENY_BY_DEFAULT"}}'
```

运行以下命令在账户级别分配配置文件，使其适用于所有用户：

```
aws quicksight update-account-custom-permission \
--aws-account-id AWSACCOUNTID \
--custom-permissions-name "DenyAllAI-NewAccount"
```

结果：账户中的每位用户的所有 AI 功能都被拒绝。在评估和批准单个权能时，您可以更新配置文件以将其添加到允许列表中。

示例 3：启动后允许特定的新功能

此示例说明如何批准 Quick 在启用 “默认拒绝” 后启动的新功能。

场景：Quick 推出了一项名为 AI 的新 AI 功能NewAIFeature。您的团队会对其进行评估并决定批准其供用户使用。

首先，描述当前配置文件以获取当前状态：

```
aws quicksight describe-custom-permissions \
--aws-account-id AWSACCOUNTID \
--custom-permissions-name "RestrictAI-Finance"
```

该命令将返回以下输出：

```
{
    "CustomPermissions": {
        "CustomPermissionsName": "RestrictAI-Finance",
        "Capabilities": {
            "Research": "ALLOW",
            "Topic": "ALLOW",
```

```
            "KnowledgeBase": "ALLOW",
            "Space": "ALLOW"
        },
        "Governance": {
            "DefaultCategoryEffects": {
                "AI": "DENY_BY_DEFAULT"
            }
        }
    }
}
```

更新配置文件以将新功能包含在允许列表中。必须包括所有现有功能以及新功能，因为此更新将进行全面替换：

```
aws quicksight update-custom-permissions \
--aws-account-id AWSACCOUNTID \
--custom-permissions-name "RestrictAI-Finance" \
--capabilities '{"Research": "ALLOW", "Topic": "ALLOW", "KnowledgeBase": "ALLOW",
 "Space": "ALLOW", "NewAIFeature": "ALLOW"}' \
--governance '{"DefaultCategoryEffects": {"AI": "DENY_BY_DEFAULT"}}'
```

结果：使用此配置文件的用户现在可以使用新功能。所有其他未列出的人工智能功能仍被拒绝。

示例 4：使用 “默认拒绝” 的 Multi-level 优先级

此示例说明在多个级别分配配置文件时，“默认拒绝” 如何与优先级层次结构交互。

场景：您希望大多数用户使用 AI 的默认拒绝功能来锁定，但您希望作者能够访问更多功能。特定的数据科学家需要完全访问所有人工智能功能。

Account-level （最严格）：创建默认拒绝所有 AI 且不允许的配置文件。在账户级别进行分配。

```
aws quicksight create-custom-permissions \
--aws-account-id AWSACCOUNTID \
--custom-permissions-name "Account-DenyAllAI" \
--governance '{"DefaultCategoryEffects": {"AI": "DENY_BY_DEFAULT"}}'

aws quicksight update-account-custom-permission \
--aws-account-id AWSACCOUNTID \
--custom-permissions-name "Account-DenyAllAI"
```

Role-level （作者）：使用 “默认拒绝” 创建配置文件，但允许高级用户拥有更多功能。将其分配给作者角色。

```
aws quicksight create-custom-permissions \
--aws-account-id AWSACCOUNTID \
--custom-permissions-name "Author-LimitedAI" \
--capabilities '{"Research": "ALLOW", "Topic": "ALLOW", "ChatAgent": "ALLOW"}' \
--governance '{"DefaultCategoryEffects": {"AI": "DENY_BY_DEFAULT"}}'

aws quicksight update-role-custom-permission \
--role AUTHOR \
--aws-account-id AWSACCOUNTID \
--namespace default \
--custom-permissions-name "Author-LimitedAI"
```

User-level（数据科学家）：创建默认允许且不受限制的配置文件。将其分配给特定用户。

```
aws quicksight create-custom-permissions \
--aws-account-id AWSACCOUNTID \
--custom-permissions-name "DataScientist-FullAccess"

aws quicksight update-user-custom-permission \
--aws-account-id AWSACCOUNTID \
--namespace default \
--user-name DATA_SCIENTIST_USERNAME \
--custom-permissions-name "DataScientist-FullAccess"
```

结果：

- 大多数用户（读者、没有用户级别覆盖的管理员）会收到账户级别的个人资料，但所有 AI 功能都被拒绝。
- 作者将获得角色级别的个人资料，包括研究、主题和 ChatAgent 允许。所有其他 AI 功能均被拒绝。
- 数据科学家不受限制地接收用户级别的个人资料。它们不受账户级别或角色级别默认拒绝设置的约束，因为用户级别的优先级最高。

问题排查

用户仍然可以访问我预计会被拒绝的功能

请验证以下内容：

- 使用 “检查权限” 功能验证是否为用户分配了正确的配置文件。
- 检查优先级层次结构。用户级别或角色级别的配置文件可能会覆盖您的账户级别 “默认” 配置文件。

- 检查配置文件ALLOW中是否明确将该功能设置为。

限制配置文件

> 目标受众：系统管理员和亚马逊 Quick 管理员

使用限制管理，您可以监控资源消耗。在达到账户级服务限制之前，您可以限制每位用户的使用量。您可以管理两种资源类型：索引存储和代理时间。

该机制非常简单：您可以创建可重复使用的限额配置文件来定义每位用户的上限，然后将这些配置文件作为默认设置分配给个人用户、角色或整个账户。Quick 强制执行适用于每个用户的最具体的分配。

了解索引存储和代理时间

限制配置文件控制两种资源类型：索引存储和代理时间。了解每位用户的衡量方式有助于您设定有效的每位用户上限。

索引存储

在 Quick 进行任何处理之前，索引容量是根据文档在源位置的原始（原始）文件大小来衡量的。支持的来源位置包括 Amazon S3 SharePoint、和Confluence。有关如何分配、合并和购买索引容量的完整详细信息，请参阅索引容量。

索引存储分配基于用户数量和订阅等级，并在付款人账户级别上合并。由于池是共享的，因此单个重度用户可能会消耗其他用户本可以使用的容量。使用限制配置文件，您可以限制个人消费，这样就不会有任何一个用户耗尽共享池。

代理时间

代理工时用于衡量 Quick 中的 AI-powered 功能所消耗的时间。以下活动是按计量的：

- 快速研究 — 从提交研究请求到报告完成的时间。
- 快速流程 — 工作流正在执行期间的运行时间，不包括空闲和等待时间。
- 快速自动化-已部署自动化的运行时间。
- 桌面应用程序 — 积极使用 AI 助手所花费的时间。
- 自定义应用程序- AI-powered 自定义应用程序的运行时间。
- 构件生成-生成文档、演示文稿和图像所花费的时间。

查看使用情况

索引容量消耗可以通过三种方式查看：按用户、按知识库和按空间。Per-user 容量概述表提供了一目了然的摘要。

Per-user 容量概览表提供了包含以下各列的概要摘要。

用户

用户的显示名称。

角色

用户的分配角色（作者或读者）。

存储空间使用量

用户消耗的当前索引存储空间。

Agent-hours 用法

用户在当前计费周期中消耗的代理时间。

使用量分布

跨知识库和空间的消费明细。

用户详细信息侧面板

选择用户行以打开显示以下详细信息的侧面板：

- 每种资源类型的链接限制配置文件
- 存储消耗量与用户有效限制的对比
- Agent-hours 当前计费周期的消费
- 知识库和空间的使用分布

有关代理工时消耗趋势的更多分析，请参阅使用量指标。

管理限额配置文件

创建限额配置文件

每个限制配置文件都需要一个名称和至少一个限制。您可以配置以下字段：

- 名称（必填）— 配置文件的描述性名称。
- 描述（可选）-有关个人资料用途的其他上下文。
- 存储限制（可选）-用户可以使用的最大索引存储空间（以 GB 为单位）。
- 每月代理工时（可选）— 用户每个计费周期可以消耗的最大代理工时数。

创建配置文件时，必须至少设置两个限制（存储或代理时间）中的一个。

分配限额配置文件

您可以将限额配置文件分配给：

- 个人用户
- 角色（作者或读者）
- 账户默认值（适用于所有没有更具体分配的用户）

分辨率层次结构

当多个分配应用于一个用户时，最具体的分配将按以下优先级顺序确定有效限制：

1. User-level— 直接分配给用户的限制配置文件优先级最高。
2. Role-level— 如果不存在用户级别的分配，则分配给用户角色（作者或读者）的限制配置文件适用。
3. Account-level— 如果既不存在用户级别分配，也不存在角色级别分配，则账户默认配置文件适用。
4. 系统默认 -当管理员配置的配置文件未生效时，内置订阅权限适用。

Group-level 计划在未来的版本中进行分配（向身份提供者群组分配配置文件）。如果可用，群组级别的分配将在分辨率层次结构中的用户级别和角色级别之间切换。

限制是如何执行的

只要用户保持在有效限制以下，他们就可以不受干扰地工作。

当用户达到上限的 100% 时：

- 索引存储 — 禁止该用户上传新文件和提取知识库。
- 代理时间 -在下一个计费周期开始之前，新的代理调用将被阻止。

将始终保留现有内容。收紧限制永远不会删除文件或知识库。

执法是全球性的 Amazon Web Services 区域。在任何区域的使用量均计入相同的每位用户限额。

End-user 能见度

您的用户可以在 “我的使用情况” 控件（在 “我的资料” 中找到）中查看自己的使用情况。该小工具显示：

- 代理商使用的小时数与其每月限额的对比。该值在每个计费周期开始时重置。
- 消耗的索引存储容量与其有效限制的对比。

有关限额配置文件的编程管理，请参阅亚马逊快速 API 参考。

Governance

使用 Quick 中的治理功能，您可以控制影响共享资产的操作。在批准者授予访问权限之前，使用批准工作流程要求进行审查。

主题

- 批准工作流程
- 数据丢失防护

批准工作流程

适用于：企业版

目标受众：系统管理员和亚马逊 Quick 管理员

批准工作流程概述

在批准工作流程中，您需要一个指定的审批人组来审核和批准 Amazon Quick 中资产的某些操作，然后这些操作才会生效。如果您希望可信的审阅者在批准者授予访问权限之前验证共享决定，请使用批准工作流程。这降低了未经授权访问敏感资产的风险。

目前，批准工作流程支持共享操作。只有在批准者批准请求后，目标用户才能获得访问权限。

批准工作流程支持以下资产类型：

- 知识库
- 空间
- 自定义聊天代理

工作原理

批准工作流程是可选的。只有在管理员为资产类型创建和启用策略后，共享才需要获得批准。

批准工作流程涉及三个角色：

管理员

创建和管理批准政策。

请求者

提交需要批准的共享申请。

批准者

审查待处理的批准请求并采取行动。

对于管理员：设置批准政策

作为管理员，您可以在账户管理控制台的 “批准政策” 部分中创建和管理批准政策。

导航至批准政策

1. 以管理员身份登录 Quick。
2. 选择您的账户名称，然后选择 “管理账户” 。
3. 在左侧导航窗格中，选择批准策略。

创建批准政策

1. 选择创建策略。
2. 输入策略名称和可选描述。
3. 选择该政策适用的资产类型。
4. 选择一个或多个批准者群组。这些是来自 IAM 身份中心、IAM 联合会或 Active Directory 的现有身份组。

5. 在分配策略中，选择其成员在共享时必须经过批准流程的用户组。
6. 选择创建策略。

要管理现有策略，请选择一个策略以在侧面板中查看其详细信息。在此处，您可以编辑策略名称、描述、资产类型和批准者群组。您也可以删除不再需要的策略。

对于申请者：提交共享请求

批准要求取决于共享操作：

向资产添加新人员

需要批准。

升级访问权限（例如，将查看者升级为所有者）

需要批准。

降级访问权限

立即生效；无需批准。

移除访问权限

立即生效；无需批准。

提交共享请求

1. 找到您要共享的资产。
2. 选择共享。
3. 添加人员或群组，或更改现有角色。
4. 如果批准政策处于活动状态，则会出现带有以下字段的批准申请表：
   - （必填）注释 -批准者的上下文。
   - （可选）严重性 -例如，低、中或高。
   - （必需）需要批准截止日期 — 需要做出决定的截止日期。这必须是将来的日期。
5. 选择发送请求。

提交后会发生什么

在您提交请求后，会发生以下情况：

- 批准者组获得对资产的查看者级别访问权限，因此他们可以对其进行审查。当您提交请求时，Quick 会授予此访问权限，之后不会自动将其删除。资产所有者手动移除批准者群组。
- 请求进入待处理状态。
- 在请求获得批准之前，目标用户无法获得访问权限。

追踪请求

要跟踪您提交的请求，请导航至 “我的资料”，然后选择 “我的任务” 控件。选择 “由我提交” 。

打开请求会显示状态（待处理、已批准或拒绝）、资产和目标用户、您提交的备注、严重程度、日期以及所有批准者的评论或决策历史记录。

对于批准者：审查请求并根据请求采取行动

要访问待处理的请求，请导航至 “我的资料”，然后选择 “我的任务” 。您可以在 “全部” 和 “已分配给我” 下查看请求（发送到您的批准者群组的请求）。

在对请求采取行动之前，您必须申领该请求。选择 “索赔请求”，将该请求移至 “已分配给我” 。这暴露了 “批准” 和 “拒绝” 操作。

批准者获得的访问权限取决于资产类型：

可执行资产（代理）

执行权限以进行测试。该资产在创建者的上下文中运行，因此批准者无法直接访问基础数据源。

内容资产（空间、知识库）

阅读评论内容的访问权限。

查看资产后，选择以下操作之一：

- 批准 -目标用户获得访问权限。请求状态更改为 “已关闭-已批准”。
- 拒绝 -请求被拒绝。请求者会收到原因代码和书面反馈。请求状态更改为 “已关闭 — 拒绝”。

批准后验证访问权限

批准者批准请求后，您可以验证 Quick 是否正确授予了访问权限。

- 目标用户 -共享资产显示在相关部分下方。如果页面没有立即出现，请刷新该页面。

- 请求者 — 在 “我的资料” 中，选择 “我的任务”，然后选择 “由我提交”。该请求显示已批准状态。详细信息面板显示历史记录和时间戳。
- 管理员 -检查资产的共享设置。中的审计 Amazon CloudTrail 记录包含用户、资产、时间戳和注释的 “提交”、“批准”、“拒绝” 和 “撤销” 操作。

自定义聊天代理的包共享

共享自定义聊天代理时，您可以提交包含该代理及其依赖关系（知识库、连接器和空格）的包共享请求，作为一次全有或全无的批准。

- 批准 -目标用户获得代理和所有列出的依赖关系。
- 拒绝 -不授予对任何组件的访问权限。

批准者可以在决定之前在资产页面上查看完整的依赖关系列表。

API 参考

有关批准政策的编程管理，请参阅亚马逊快速 API 参考。

常见问题

默认情况下需要批准吗？

没有。批准工作流程只能选择加入。除非管理员创建并启用策略，否则无需批准。

哪个版本支持审批工作流程？

Quick 企业版中提供了批准工作流程。

谁可以成为批准者？

专业版和企业版用户都可以成为批准者。专业版和企业版是 Quick 企业版中的用户订阅，而不是 Quick 的单独版本。

我可以使用哪些群组作为批准者群组？

您可以使用来自 IAM 身份中心、IAM 联合或 Active Directory 的现有身份组。

如果请求被拒绝会怎样？

请求者会收到原因代码和书面反馈。他们可以修改并重新提交申请。

做出决定后，批准者对资产的访问权限是否被取消？

没有。批准者组保留查看者级别的访问权限。资产所有者手动移除批准者群组。

如果我删除批准政策会怎样？

In-flight 待处理的请求仍在处理中。这些资产类型的新股票申请不再需要批准。

请求者可以取消待处理的请求吗？

可以。在 “我的资料” 中，选择 “我的任务”，选择 “我提交”，然后选择 “取消请求” 。

审批者是否会收到新申请的通知？

可以。提交新请求时，会通知批准者。

我可以审计批准事件吗？

可以。所有批准事件（提交、批准、拒绝和撤销）均已登录 Amazon CloudTrail。

数据丢失防护

目标受众：系统管理员和亚马逊 Quick 管理员

Amazon Quick 与集成Microsoft Purview以执行贵组织的数据丢失防护 (DLP) 政策。连接Microsoft Purview租户后，Quick 会对通过空间、聊天和知识库共享的敏感文件进行分类和保护。敏感数据处于组织的信息治理政策定义的范围内。

数据丢失防护概念

在 Amazon Quick 中配置 DLP 之前，请熟悉以下概念。

灵敏度标签

敏感度标签是您在Microsoft Purview租户中定义的用于描述内容敏感度级别的分类，例如 “公开”、“机密” 或 “高度机密” 。您可以使用父标签和子标签（子标签）按层次结构组织标签。

执法行动

执法行动定义 Quick 如何处理带有特定敏感度标签的文件。

- 阻止 — Quick 拒绝该文件，并且无法共享或上传该文件。您会收到一条错误消息。
- 警告 -在交互式功能中，您会看到一条警告消息，可以选择继续或取消上传。
- 允许 — Quick 不受限制地共享文件。

默认操作

默认操作是 Quick 应用于您尚未明确映射到特定操作的敏感度标签的任何文件的强制操作。您在配置期间设置默认操作。默认操作还涵盖您在安装Microsoft Purview后发布的新标签。Quick 会立即管理带有这些标签的文件，因此任何内容都不会受到保护。要为新标签赋予其自己的操作，请编辑配置并对其进行显式映射。

提供商中断行动

提供商中断操作决定了 DLP 提供商 (Microsoft Purview) 暂时不可用时 Quick 如何处理文件。您可以将其设置为以下操作之一。

- 阻止 — 快速拒绝文件，直到提供者再次可用为止。
- 警告 — Quick 允许文件通过，并在中断期间显示警告。
- 允许 — 快速允许文件不受限制地通过。

功能

能力是 Amazon Quick 中使用 DLP 强制执行的领域。

- 空间 -用户上传到协作工作空间的文件。
- 聊天 — 用户通过聊天对话共享的文件。
- 知识库 — 通过SharePointOneDrive、和其他连接器同步的内容。

标签继承

在标签映射配置中，您可以为父标签分配明确的操作（屏蔽或警告），也可以将其设置为默认操作。 Sub-labels （子标签）继承其父标签的操作。您尚未明确映射的标签将遵循其映射的父标签的操作（如果存在）。否则，您的默认操作将适用。

先决条件

在创建 DLP 配置之前，请准备以下内容。

微软 Purview 灵敏度标签

您必须已经在您的Microsoft Purview或Microsoft 365租户中发布敏感度标签（例如 “公开” 、“机密” 和 “高度机密” ）。快速阅读租户提供的实时标签。

A Microsoft Entra ID 应用程序注册

在 Microsoft Entra ID (Azure AD) 中注册一个应用程序，Quick 使用该应用程序读取标签和对文件进行分类。记下目录（租户）ID 和应用程序（客户端）ID 。两者都是创建客户端密钥凭据所需的 GUID。您必须向应用程序注册授予以下 API 权限。

API 权限	Type	说明
`UnifiedPolicy.Tenant.Read`	必填	阅读租户的统一数据保护政策。
`SensitivityLabels.Read.All`	必填	阅读租户中定义的所有敏感度标签。
`Files.Read.All`	可选	仅当您使用由SharePoint或支持的知识库时才需要OneDrive。

网络 ACL 和安全组都允许 (因此可到达您的实例) 的发起 ping 的 Amazon Secrets Manager 密钥

将Purview凭据存储在与您的 Quick Amazon 账户相同的账户中的凭据管理器 Amazon 密钥中。使用以下 JSON 格式作为密钥值。

```
{
  "clientId": "abcdef12-3456-7890-abcd-ef1234567890",
  "clientSecret": "<client secret value>",
  "tenantId": "11111111-1111-1111-1111-111111111111"
}
```

Note

Quick 仅存储您的密钥的 ARN。在运行时快速读取您的证书，绝不会在控制台中显示它们、从 API 返回它们或将它们写入日志。

Important

请完全使用这三个密钥名称：`clientId`、`clientSecret`、和`tenantId`。快速逐字查找这些密钥，因此重命名或丢失的密钥会导致验证失败并出现缺失字段错误。将该值存储为单个 JSON 对象。

访问 Quick 获取您的秘密

以管理员身份登录您的 Amazon 账户并打开 Quick 管理员控制台。然后授予 Quick 权限以读取您的密钥管理器密钥。

1. 选择权限，然后选择Amazon 资源。
2. 从服务列表中选择Amazon 密钥管理器。
3. 选择您的密钥。
4. 选择保存。

使用客户管理的 KMS 密钥加密的密钥

如果客户管理的 KMS 密钥对您的密钥管理器密钥进行加密，则 Quick 还需要该密钥的`kms:Decrypt`权限。`secretsmanager:GetSecretValue`

> **Important**
>
> 权限、Amazon 资源页面无法授予`kms:Decrypt`。直接在 IAM 中编辑 Quick 服务角色以将其添加。手动编辑角色后，您将无法再通过管理员控制台中的Amazon 资源页面对其进行管理。

向角色添加如下语句。将账户 ID、密钥名称和密钥 ID 替换为您自己的账户 ID、密钥 ID。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [ "secretsmanager:GetSecretValue" ],
      "Resource": [
        "arn:aws:secretsmanager:<home-region>:<account-id>:secret:<secret-name>",
        "arn:aws:secretsmanager:<other-region>:<account-id>:secret:<secret-name>"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [ "kms:Decrypt" ],
      "Resource": [ "arn:aws:kms:<other-region>:<account-id>:key/<key-id>" ]
    }
  ]
```

```
}
```

跨区域复制你的秘密

在评估文件的所有 Amazon Web Services 区域 位置快速读取您的密钥，因此该密钥必须存在于每个区域中。在 Secrets Manager 控制台中使用将密钥复制到其他区域进行复制，并确保该角色授予对每个副本 ARN 的访问权限。

如果客户管理的 KMS 密钥未加密密钥，则复制该密钥就足够了。如果客户管理的 KMS 密钥对密钥进行了加密，请使用以下方法之一。

选项 1： Single-Region 钥匙

1. 将密钥复制到其他区域。
2. 将副本与主密钥分离，使其成为独立的。
3. 在其他区域创建 KMS 密钥。
4. 将该密钥附加到独立密钥中。
5. 授`kms:Decrypt`予新密钥，如中所述the section called “使用客户管理的 KMS 密钥加密的密钥”。

选项 2： Multi-Region 密钥

1. 在您的家乡地区创建多区域密钥。
2. 将多区域密钥设置为密钥上的加密密钥。
3. 将多区域密钥复制到其他区域。
4. 将密钥复制到该区域，然后选择复制的多区域密钥作为其加密密钥。
5. `kms:Decrypt`按中所述授予副本密钥the section called “使用客户管理的 KMS 密钥加密的密钥”。

创建 DLP 配置

登录管理员控制台。选择 “治理”，选择 “数据丢失防护”，然后选择 “创建 DLP 配置” 以打开安装向导。该向导有四个步骤，列在导航窗格中。下表描述了每个步骤。

步骤	Name	说明
1	Provider	选择 DLP 提供商 (Microsoft Purview)。
2	凭据	命名配置并连接到 Amazon 密钥管理器。

步骤	Name	说明
3	标签映射	确定执法范围，将敏感度标签映射到行动。
4	Review	确认设置并激活配置。

第 1 步：提供商

选择 Microsoft Purview 作为 DLP 提供商，然后选择“继续”。

第 2 步：证书

输入以下信息：

- 配置名称 -仪表板显示的描述性名称，例如`Knowledge base DLP`。
- 机密 ARN — 粘贴您的密钥管理器密钥的 ARN。
- 选择“验证” Purview 以连接密钥并检查所需的读取权限。

> **Note**
>
> 验证成功后，每个必需的权限都会显示一个绿色勾号。如果缺少权限或密钥无效，Quick 会内联标记该问题，以便您可以更正问题并重试。

> **Important**
>
> 在验证成功之前，您无法继续执行下一步。在重试之前，请验证应用程序注册是否具有所有必需的 API 权限以及密钥 ARN 是否正确。

步骤 3：标签映射

将每个敏感度标签映射到一个动作：

- 默认操作 -选择 Quick 应用于您未明确映射的任何标签的操作。选项有“阻止”、“警告”或“允许”。保守的起点是布洛克。
- 敏感度标签 -快速加载Purview租户的当前标签列表。对于每个标签，选择其操作。 Sub-labels继承父母的行为。如果您最近更改了标签Purview并想提取最新的列表，请选择“刷新”。

- 提供商中断操作 — 选择 Quick 在无法访问时Purview执行的操作：阻止（失效关闭 — 最安全）、警告或允许（失效打开）。对于存放敏感材料的知识库，建议采取屏蔽提供商的中断措施。

选择审核。

下表描述了执法行动。

允许

文件正常运行。Quick 没有任何限制。

警告

文件会继续运行，但如果文件带有敏感标签，Quick 会通过交互功能（聊天和空间）通知您。

数据块

Quick 拒绝该文件，也不会将其收录到 Quick 索引中。

步骤 4: 检查

查看摘要 — 提供商、配置名称、身份验证方法、功能、标签到操作明细、默认操作和提供商中断操作。选择任何分区旁边的编辑链接即可返回该章节。

使用 “活动/非活动” 开关来设置 Quick 是否在创建配置后立即强制执行配置（默认为 “活动”）。Quick 会保存非活动配置，但在您将其激活之前不会强制执行。当您准备好后，选择 Create（创建）。

现在，您的配置以卡片形式显示在数据丢失防护仪表板上。如果您将其保持活动状态，Quick 将开始强制要求将新文件上传到您的知识库。

执法是如何运作的

当文件进入主动 DLP 配置保护的 Quick 功能时，会出现以下顺序。

1. 文件进入受保护的 Quick 功能，例如，Quick 在知识库同步期间摄取文档。
2. Quick DLP 检索文件的Microsoft Purview敏感度标签。
3. Quick 将标签与配置中的标签到操作映射进行匹配。
4. Quick 应用生成的操作。
   - 允许 -文件正常运行。
   - 警告 -文件会继续，但如果文件带有敏感标签，Quick 会通过交互功能（聊天和空间）通知您。
   - 阻止 — 快速拒绝该文件。

5. 对于您尚未明确映射的标签，Quick 会检查是否有映射的父标签。如果存在映射的父级，Quick 将使用该父级的操作。否则，它将应用您的默认操作。默认操作也会涵盖您在设置Purview后发布的新标签，因此 Quick 会立即对其进行管理。要为新标签赋予其自己的操作，请编辑配置并对其进行显式映射。
6. 如果 Quick 无法Purview访问，它将应用您配置的提供商中断操作。

> **Tip**
>
> 对于包含敏感材料的知识库，我们建议您将默认操作和提供商中断操作都设置为 “屏蔽” 。这可以防止 Quick 摄取未标记的文件或停机期间到达的Purview文件。

按能力执法

强制执行 DLP 适用于三种功能：聊天、空间和知识库。同样的操作适用于所有三个。您看到的内容以及 Quick 记录结果的位置取决于 Quick 是交互式扫描文件还是在后台同步期间扫描文件。

互动功能：聊天和空间

Quick 会在您共享或上传文件时对其进行评估，同时等待结果。

- 阻止 — Quick 拒绝该文件，您会收到一条错误消息。
- 警告 -您会看到一条警告消息，可以选择继续或取消。
- 允许 — Quick 不受限制地共享文件。

知识库

在同步开始后，Quick 会在摄取期间评估文件，因此用户无需等待结果。随之而来的是两个后果。

- 没有警告提示。Quick 提取带有映射到 Warn 的标签的文件，而 “警告” 操作对此功能没有用户可见的影响。
- 结果显示在 “快速可观测性” 报告中。要查看 DLP 在知识库同步期间做了什么，请打开该同步的快速可观察性报告。该报告显示每个文件的一个状态。

被封锁

Quick 没有将文件收录到索引中。BLO CKED 状态可能表示 DLP 强制执行或内部故障。内部故障的错误消息是通用的。

已添加

快速摄取了一个新文件。此状态包括与“警告”标签相匹配的文件；报告不单独显示它们。

MODIFIED

快速更新并重新摄取了现有文件。如果文件自上次同步以来发生了更改，则与“警告”标签相匹配的文件将显示为“已修改”。

测试您的配置

从仪表板上的配置卡片中，选择“测试（文件扫描）”图标。提供已贴标签文件的 Amazon S3 URI（例如`s3://bucket/key`），并确认该文件返回预期的“允许”、“警告”或“阻止”结果，然后再将其用于生产。

> **Note**
>
> 测试操作使用当前的标签到操作映射进行试运行。它不会修改文件或影响任何实时数据。

管理配置

在每张仪表板卡片中，您可以执行以下操作。

- 编辑（铅笔图标）-更改凭据、功能、标签映射、默认操作或提供商中断操作。
- 激活/停用（切换）— 开启或关闭强制执行。停用需要确认，因为它会停止对涵盖功能的保护。
- 删除 -完全删除配置（可从编辑视图中获取）。

> **Note**
>
> 当你的Purview租户有你尚未映射的新标签时，仪表板卡片会警告你。在你映射它们之前，它们会遵循你的默认操作。

限制和验证

以下限制适用于 Amazon Quick 中的 DLP。

- 每个账户的 DLP 配置 — 10。
- 每个账户的主动 DLP 配置 — 1.

- 扫描的最大文件大小 — 500 MB。Quick 不扫描较大的文件。

支持的文件类型

快速扫描Microsoft Purview支持标签的文件类型：
Word、、、PDF、Excel、PowerPoint、VisioProject、常用图像格式
（JPEG、PNG、TIFF、DNG、PSD）、XPS `.pbit`、Power BI（`.dwfx`、`.pbix`）和电子邮件
（`.msg`、`.eml`）。有关权威列表，请参阅Microsoft网站上支持的文件类型。

阅读此列表时，有一个区别很重要：只有Microsoft Purview支持标签的文件类型才在范围内。Quick 不会扫描Azure Rights Management需要解密的文件，也不会扫描仅适用于受保护标签的文件类型。

受保护的标签

如果文件带有启用保护的标签，Quick 不会扫描该文件，而是应用您的默认操作。受保护的标签不会出现在管理员控制台的标签映射步骤中。您仍然可以通过 `CreateDlpSetting` API 提供它们，但评估结果是一样的：默认操作适用。

当默认操作适用时

除了您未明确映射的标签外，当以下任一情况成真时，Quick 还会回退到您的默认操作：

- 该文件没有敏感度标签。
- 不支持该文件类型（请参阅the section called “支持的文件类型”）。
- 该文件超过了 500 MB 的大小限制。
- 该文件为空（0 字节）。
- 该文件带有受保护的标签。

> **Note**
>
> 在公共 API 中，默认操作是`unmappedAction`字段。

安全最佳实践

- 使用专用的应用程序注册 DLP。为 Quick DLP 注册一个单独的Microsoft Entra ID应用程序，而不是重复使用服务于其他集成的应用程序注册。专用注册允许您独立轮换或撤消其证书，并缩小其权限范围。

- 仅授予 DLP 所需的权限。将应用程序注册范围限定为`SensitivityLabels.Read.All`和`UnifiedPolicy.Tenant.Read`。`Files.Read.All`仅当您使用由SharePoint或支持的知识库时才添加OneDrive；不需要列出或映射标签。
- 在密钥管理器中保留证书。Quick 仅存储您的密钥的 ARN。在运行时快速读取您的凭证，绝不会在控制台中显示它们、从 API 返回它们或将它们写入日志。

API 参考

有关 DLP 设置的编程管理，请参阅亚马逊快速 API 参考。

设置快速知识库

要设置快速摄取知识库，请按照每个连接器的说明进行操作：

- the section called “知识库集成”
- the section called “知识库集成”
- the section called “知识库集成”
- the section called “网络爬虫集成”
- the section called “S3 集成”
- the section called “知识库集成”

问题排查

下表列出了常见问题及其解决方法。

验证因权限错误而失败

确认应用程序注册已`SensitivityLabels.Read.All`获得`UnifiedPolicy.Tenant.Read`、授予和管理员同意。

未找到秘密 ARN

确认 Secrets Manager 密钥与 Quick 存在于同一个 Amazon 账户中，并且您在 “权限、Amazon 资源” 下授予了快速访问权限。

标签列表为空或已过期

在步骤 3（标签映射）中使用 “刷新” 从Purview租户重新获取当前标签列表。

知识库同步期间文件意外被阻止

查看 “快速可观测性” 报告了解同步情况。BLO CKED 状态也可能表示内部故障，而不是 DLP 强制执行。检查文件是否带有您映射到 “阻止” 的标签，默认操作是否为 “阻止”，如果在同步期间无法访问Purview，则检查提供商中断操作。

自定义内容

使用 Amazon Quick，您可以为使用应用程序中嵌入的 Amazon Web Services 管理控制台 或 Quick 控制台的用户创建自定义体验。

目前，控制台和 Quick API 中分别提供了用于自定义 Quick 的不同选项。接下来，您将了解有关可用选项的信息。

目前可使用以下自定义选项：

- 您可以自定义 Quick 为新用户提供的欢迎内容：
  - 您可以接受或拒绝示例资产。这些资产包括用户首次登录时添加的示例数据集和分析。
  - 您可以显示或隐藏默认的简介视频。这些视频包括为新用户显示的动画以及在 Amazon Quick 主页上显示的教程视频。
- 您可以创建和指定默认主题。
- 您可以通过编辑电子邮件模板来自定义控制面板报告电子邮件、pixel perfect 报告电子邮件和提醒电子邮件。

> **Important**
>
> 所有自定义设置仅适用于您在 Amazon Web Services 区域 API 中使用的或在 Amazon Quick 控制台中选择的自定义设置。

要查看区域设置，可以使用以下过程之一。

要 Amazon Web Services 区域 在 Amazon Quick 控制台上查看你的

1. 选择您的个人资料图标以打开菜单。
2. 在位置图标旁边查看您当前 Amazon Web Services 区域的列表。

3. （可选）Amazon Web Services 区域 从菜单中选择另一个以切换到该区域。完成自定义后，请记得改回原来的区域。

要检查您的 Amazon Web Services 区域 使用情况 Amazon CLI

- 在命令行上，输入以下命令并按 Enter 查看当前设置。

```
aws configure list
```

要重新配置默认区域，请使用 `aws configure` 命令。

要保留默认区域，可以向大多数 CLI 命令中添加 `--region` 参数。

主题

- Amazon Quick 品牌定制
- 亚马逊 Quick 中的聊天代理自定义

Amazon Quick 品牌定制

Amazon Quick 允许账户管理员自定义其应用程序的品牌和视觉主题，使其符合其组织的指导方针。此自定义包括以下视觉元素，用于在所有非管理的 Amazon Quick 控制台页面、日程安排、提醒和电子邮件报告中创建统一的外观。

- Logo
- 网页图标
- 视觉资产的关联替代文本

以下列表显示了可自定义主题颜色所分组的不同区域。

品牌颜色

- 全局导航栏的颜色应用于 Amazon Quick 用户界面中最顶部的栏，包括标准和嵌入式 Amazon Quick 控制台中显示的公司徽标。
- 应用程序栏颜色应用于包含上下文操作的辅助导航栏。

交互颜色

- 强调颜色应用于按钮、边框和图标等交互元素。

表面颜色

- 原色应用于高强度表面，例如主页背景和文本。
- 间色应用于实际表面，例如边框、背景和表单域。间色与原色一起使用。

状态颜色

- 成功颜色应用于成功消息。
- 危险颜色应用于错误消息。
- 警告颜色应用于警告消息。
- 信息颜色应用于信息性消息。

数据可视化颜色

- 维度颜色用于标识具有相同角色的数据列之间的关联。
- 度量颜色用于标识指标或测量值。

功能

- 可视化颜色应用于可视化图标。
- “洞察” 颜色应用于 “洞察” 图标。
- 连接颜色应用于 “连接” 图标。
- 自动化颜色应用于 “自动化” 图标。

使用以下章节开始在 Amazon Quick 中进行品牌定制。

主题

- Amazon Quick 品牌定制权限
- 在 Amazon Quick 中创建自定义品牌
- 使用 Amazon Quick API 为 Amazon Quick 分析设置默认主题

Amazon Quick 品牌定制权限

要设置品牌，必须通过 IAM Identity Center 或 IAM 向您授予管理员角色。在 Amazon Quick 中被授予角色的管理员无法创建品牌。要详细了解如何将您的账户与 IAM 身份中心集成，请参阅使用 IAM 身份中心配置您的 Amazon Quick 账户。有关管理员角色和权能的信息，请参阅了解 Amazon Quick 订阅和角色。

管理员用户只能管理与其 Amazon Quick 账户位于相同容量区域的品牌。

您用于在 Amazon Quick 中创建品牌的 IAM 角色必须包含`quicksight:*`或精细的操作权限，才能在管理员控制台中管理品牌。管理员需要以下精细权限才能使用 Amazon Quick 品牌：

- `quicksight:CreateBrand`
- `quicksight:UpdateBrand`
- `quicksight:DescribeBrand`
- `quicksight:DescribeBrandPublishedVersion`
- `quicksight:UpdateBrandPublishedVersion`
- `quicksight:DeleteBrand`
- `quicksight:ListBrands`
- `quicksight:UpdateBrandAssignment`
- `quicksight:DescribeBrandAssignment`
- `quicksight:DeleteBrandAssignment`


确认您的管理员角色包含所需权限后，您可以在 Amazon Quick 管理控制台中创建自定义品牌。

在 Amazon Quick 中创建自定义品牌

使用以下步骤在 Amazon Quick 中创建自定义品牌。

1. 打开 Quick 控制台。
2. 选择右上角的用户图标，然后选择快速管理。
3. 选择自定义应用程序。
4. 在打开的自定义应用程序页面上，选择添加品牌。将打开品牌设置页面。
5. 导航至品牌信息部分。
6. 对于品牌名称，输入品牌的名称。品牌名称最多可包含 512 个字符。
7. （可选）在品牌描述中，输入自定义品牌的描述。品牌描述最多可包含 512 个字符。

8. 导航到徽标部分。



9. 对于 “主要”，选择主图标旁边的省略号（三个点），然后选择 “替换图像”。
10. 在打开的选择图像弹出窗口中，执行以下操作之一：

    a. 将图像拖放到将图像拖到此处框中。

    b. 选择选择文件从您的计算机中选择一个文件。

    c. 在文本栏中输入公共 URL 或 Amazon S3 URI。

    您选择的图像必须是 .jpeg、.png 或 .svg 格式，且大小不能超过 1MB。

    选择完图像后，选择应用。
11. 对于网页图标，选择网页图标旁边的省略号（三个点），然后选择替换图像。
12. 在打开的选择图像弹出窗口中，执行以下操作之一：

    a. 将图像拖放到将图像拖到此处框中。

    b. 选择选择文件从您的计算机中选择一个文件。

    c. 在文本栏中输入公共 URL 或 Amazon S3 URI。

    您选择的图像必须是 .jpeg、.png 或 .svg 格式，且大小不能超过 1MB。

    选择完图像后，选择应用。
13. （可选）对于替代文本，请输入要与徽标一起显示的替代文本。替代文本最多可包含 512 个字符。
14. 要更改品牌的主题颜色，请导航至左侧的外观窗格并选择主题。

15. 模版设置页面将出现，并显示可自定义的 Amazon Quick 主题的所有部分。下图显示了全局导航栏的配置设置。



16. 要更改某个区域的背景颜色，请导航到要更改的项，然后选择背景颜色样本。
17. 在出现的自定义颜色弹出窗口中，从颜色渐变中选择一种颜色或在十六进制栏中输入十六进制代码值，然后选择应用。
18. 要更改某个区域的前景颜色，请导航到要更改的项，然后选择前景颜色样本。
19. 在出现的自定义颜色弹出窗口中，从颜色渐变中选择一种颜色或在十六进制栏中输入十六进制代码值，然后选择应用。
20. 配置完自定义品牌后，选择 PUBLISH 进行发布，并将品牌自定义应用于所有 Amazon Quick 用户账户。如果您不想发布品牌，请选择 “保存” 以保存品牌以备后用。

在 Amazon Quick 中完成品牌创建后，新品牌将显示在 Quick 管理控制台的 “自定义” 应用程序页面的品牌表中。品牌表的状态列显示了当前发布到Quick账户的品牌。要更改自定义品牌，请在品牌表中找到要更改的品牌，选择操作列中的省略号（三个点）图标，然后选择发布、编辑或删除。

发布品牌后，新品牌最多可能需要 10 分钟才能在所有用户中传播。

使用 Amazon Quick API 为 Amazon Quick 分析设置默认主题

使用 API 设置默认主题

1. 确定要用作默认主题的自定义主题，并找到其主题 ID。如果您想使用其中一个 QuickSight 入门主题，请跳过此步骤。

   要获取自定义主题的主题 ID，请使用该主题所在区域的 ListThemesAPI 操作。确保主题与需要使用该主题的用户或组位于同一区域。

   以下示例显示了 Amazon CLI中使用 `list-themes` 命令的 shell 脚本。它设置 Amazon 账户 ID 和 a Amazon Web Services 区域 s 变量。如果您之前曾使用 `aws configure` 设置默认区域，则在命令中添加 `--region` 变量会覆盖您的默认设置。

```
#declare variables
awsacct1='111122223333'
region='us-west-2'
```

```
aws quicksight list-themes \
--region $region \
--aws-account-id $awsacct1 \
--type 'CUSTOM'
```

2. 使用ListUsers或 ListGroupsAPI 操作收集需要使用默认主题的用户或群组的 Amazon 资源名称 (ARN)。您只需要顶级 ARN。如果您的所有用户都属于同一个组，请使用组 ARN。

   有关 Amazon Quick AR N 的更多信息，请参阅快速 API 参考中的 ARN 格式。

3. 如果您使用的是自定义主题，请授予您在上一步中收集的 ARN 的主题访问权限。如果您使用的是入门主题，请跳过此步骤，因为所有用户都有权访问入门主题。

   以下示例显示了使用 update-theme-permissions 命令的 shell 脚本。`grant-permissions` 参数使用速记语法显示。您可以使用 JSON 或 YAML。有关更多信息，请参阅《Amazon Command Line Interface 用户指南》中的指定参数值。

```
#declare variables
awsacct1='111122223333'
namespace='default'
region='us-west-2'
theme-id='bdb844d0-0fe9-4d9d-b520-0fe602d93639' #Find this with list-themes

aws quicksight update-theme-permissions \
#Specify region if necessary: --region $region \
--aws-account-id $awsacct1 \
--theme-id $theme-id \
--grant-permissions
 Principal="arn:aws:quicksight:$region:$awsacct1:group/$namespace/
QuickSight_Group_Name",Actions="quicksight:DescribeTheme","quicksight:ListThemeVersions","q
```

4. 将主题指定为同一 ARN 或多个 ARN 的默认主题。

```
#declare variables
awsacct1='111122223333'
namespace='default'
region='us-west-2'
theme-id='bdb844d0-0fe9-4d9d-b520-0fe602d93639'

aws quicksight create-account-customization \
#Specify region if necessary: --region $region \
```

```
--aws-account-id $awsacct1 \
--namespace $namespace \
--account-customization
 DefaultTheme="arn:aws:quicksight:$region:$awsacct1:theme/$theme-id"
```

目前，有三个入门主题：Classic、Midnight 和 Seaside。它们的 ARN 是其主题名称的大写拼写。如果您使用的是入门主题而不是自定义主题，请使用以下主题 ARN 之一：

- `arn:aws:quicksight::aws:theme/CLASSIC`
- `arn:aws:quicksight::aws:theme/MIDNIGHT`
- `arn:aws:quicksight::aws:theme/SEASIDE`
- `arn:aws:quicksight::aws:theme/RAINIER`

亚马逊 Quick 中的聊天代理自定义

当用户帐户订阅 Quick 时，该服务会自动创建系统默认聊天代理。该代理支持默认聊天体验，允许 Amazon Quick 用户开箱即用地利用所有聊天功能（例如上传文件进行聊天、使用大型语言模型 (LLM) 参数知识以及根据企业数据进行回答）。管理员指定为代理所有者的精选用户可以在 Amazon Quick 代理部分更新系统默认聊天代理。

在亚马逊 Quick 网络体验中，Amazon Quick 使用多种安全控制措施进行聊天互动。您可以在 Guardrails 和安全控制下配置屏蔽的单词和短语。有关内置保护措施以及屏蔽的单词和短语的信息，请参阅亚马逊 Quick 中的 AI 护栏。

管理员还可以配置聊天回复中的网址是显示为可点击的超链接还是纯文本。此设置适用于您的实例中的所有聊天代理和流程，允许您控制向用户显示链接的方式。

> **Note**
>
> 管理员还可以控制用户是否可以创建和使用聊天代理和流程的权限。有关如何执行此操作的说明，请参阅自定义权限。

以下部分概述了如何编辑系统默认代理和在聊天回复中配置可点击的外部链接。

主题

- 授予用户编辑系统默认聊天代理的权限

- 编辑系统聊天代理设置
- 在聊天回复中配置可点击的外部链接

授予用户编辑系统默认聊天代理的权限

系统默认聊天代理可以由管理员在管理员控制台中指定为该代理所有者的用户进行编辑。以下过程向您展示如何向用户授予管理员权限，以便他们可以编辑系统默认代理。

授予编辑系统默认代理的权限

1. 登录亚马逊 Quick 控制台。
2. 从 Amazon Quick 管理员控制台中选择 “快速管理”。
3. 在管理员控制台的左侧导航菜单中，选择 “帐户”，然后选择 “管理资产” 。
4. 在 “管理资产” 中，选择 “聊天代理” 。
5. 从显示的聊天代理列表中选择 “我的助手”。然后，从 “操作” 菜单中选择 “共享” 。
6. 在 “共享资产” 模式中，使用用户或群组搜索栏查找要指定为系统代理所有者的用户或群组。
7. 然后，从 “权限” 中选择 “所有者” 。然后，选择 “共享” 。

编辑系统聊天代理设置

要自定义您的系统聊天代理，指定为所有者的用户需要登录 Amazon Quick 并访问代理库页面。管理员可以在管理员控制台的 “聊天代理自定义” 下单击 “转到代理” 链接，直接访问此页面。进入 Amazon Quick 后，按照以下步骤编辑系统默认聊天代理的属性。在配置系统代理时，您可以预览和测试系统代理的工作原理。

更新系统聊天代理设置

1. 登录亚马逊 Quick 控制台。
2. 从 Amazon Quick 管理员控制台中选择 “快速管理”。
3. 在管理员控制台的左侧导航菜单中，选择 “自定义”，然后选择 “聊天代理自定义” 。
4. 在 “聊天代理自定义” 中，在 “系统聊天代理” 中，选择 “转到聊天代理” 。
5. 在 “我的助手” 页面的 “配置聊天代理” 中，自定义以下部分：

    a. 在聊天代理角色中，配置聊天代理的个性、身份、语气和回复风格。有关代理自定义选项的详细信息，请参阅《亚马逊快速用户指南》中的使用聊天代理。

> **Note**
>
> 该代理可访问聊天功能，为该账户的所有用户提供默认聊天互动。确保您的指令（例如身份和回复风格）对该账户的所有用户均有效。

b. 在参考文档中，上传聊天代理内存中保持活动状态的文件，以指导所有互动。有关文件上传选项的详细信息，请参阅《 Amazon Quick 用户指南》中的使用聊天代理。

> **Note**
>
> 由于该代理旨在广泛使用，因此可以在这里上传企业级响应模板和指南。
> 系统默认代理未链接到特定的知识源、操作或空间，以确保它适用于所有用户，无论其访问权限如何。无法更改此设置。

6. 在“自定义”中，配置详细信息以帮助识别聊天代理。有关自定义选项的详细信息，请参阅《亚马逊快速用户指南》中的使用聊天代理。

在聊天回复中配置可点击的外部链接

管理员可以配置聊天代理响应中的网址是否显示为可点击的超链接。以下过程向您展示如何为 Amazon Quick 实例中的所有聊天代理启用可点击的超链接。

启用可点击的外部链接

1. 登录亚马逊 Quick 控制台。
2. 从 Amazon Quick 管理员控制台中选择“快速管理”。
3. 在管理员控制台的左侧导航菜单中，选择“自定义”，然后选择“聊天代理自定义”。
4. 在“可点击的外部链接”下，打开开关。

使用亚马逊快速分析控制面板

Amazon Quick 中的分析可深入了解用户如何通过所有特性和功能与您的实例进行交互。分析仪表板提供您需要的数据驱动见解，以便您在安全性、性能和用户体验方面做出明智的决策。

> **Note**
>
> 分析仪表板仅适用于 IAM 管理员。

Amazon Quick 分析系统从聊天对话、空间互动、流程执行、操作调用、研究活动、自动化和自定义代理使用情况中捕获详细的使用指标。这种全面的数据收集不仅使您能够了解用户在做什么，还可以了解他们在维护安全性和合规性标准的同时如何有效地利用 Quick 来实现目标。

您可以使用分析来：

- 监控所有 Quick 功能的用户采用率和参与度
- 通过可用的分析发现潜在问题并监控系统运行状况
- 分析用户反馈和满意度趋势以改善用户体验
- 了解资源利用模式并确定最有价值的内容
- 就功能部署、培训需求和资源分配做出数据驱动的决策
- 监控与安全相关的事件，例如封锁的消息和失败的查询

主题

- 分析访问权限和权限
- 分析仪表板概述
- 访问分析仪表板
- 了解分析指标
- 分析限制

分析访问权限和权限

Amazon Quick 中的分析访问权限由用户角色和权限控制，以确保数据安全和隐私。目前，只有 IAM 管理员有权访问分析仪表板。

要访问分析仪表板，您需要以下权限：`quicksight:QuickSuiteUsageMetrics`

用户类型	分析能力
IAM 管理员	• 查看整个实例的所有分析数据

用户类型	分析能力
	• 访问详细的查询和响应数据 • 监控团队采用率和参与度指标

> **Important**
>
> 如果您拥有分析权限，则可以查看详细的查询文本、失败的查询内容以及与负面反馈相关的完整对话背景。仅向授权管理员授予分析访问权限，并将贵组织的数据处理和事件响应政策应用于分析审查工作流程。

分析仪表板概述

Amazon Quick 分析控制面板分为几个关键部分，为您的实例使用情况和安全事件提供不同的视角：

仪表板筛选器和控件

分析仪表板提供筛选选项，以专注于特定数据：

- 代理筛选器 -从两个可用选项中进行选择：“所有代理” 以查看所有代理的聚合数据，或者 “我的助手（系统代理）” 以查看系统代理指标
- 日期范围选择器 -选择不同的时间段来分析趋势和模式

活跃用户指标

跟踪用户在一段时间内如何与您的 Amazon Quick 实例进行交互。

本部分显示用户活动指标，包括：

- 活跃用户 — 每日、每周和每月活跃用户数，并进行趋势比较
- 使用趋势 — 增长模式和参与度随时间推移而变化
- 功能采用 — 聊天、空间、流程和其他功能的使用情况分布

使用这些指标来了解用户采用模式并确定参与机会。

聊天代理和资产指标

监控聊天使用模式和用户反馈，以了解对话功能的参与度并确定需要改进的地方。

对话分析

本节提供了有关聊天使用情况的见解，包括：

- 对话总数 — 启动的聊天会话数
- 查询总数 -用户发送的消息数量
- 每位用户的平均查询次数 — 参与度深度指标
- 每个对话的平均查询次数 — 对话时长模式显示在时间序列图表中，显示了几个月的趋势
- 对话、查询和活跃用户图表 — 交互式折线图，按月粒度显示一段时间内的对话总数、查询总数和活跃用户趋势

这些指标有助于优化聊天体验并确定使用趋势。

用户反馈分析

跟踪用户满意度以持续提高系统质量。

本部分显示用户反馈数据，包括：

- 正面反馈 ——竖起大拇指的互动和趋势
- 负面反馈分析 — 大拇指向下的互动以及详细原因和类别细分
- 客户反馈趋势图 — Time-series 可视化显示数月内的正反馈与负面反馈模式
- 查询范围选择表 — 分析显示用户如何选择不同的查询范围，并按 “选择所有资源”、“未选择资源” 和 “特定资源” 进行细分
- 反馈趋势 — 使用 3 个月的历史数据，满意度会随着时间的推移而变化
- 竖起大拇指的详细信息 — 查看收到负面反馈的特定查询，包括完整的对话背景和用户提供的理由
- 大拇指向下原因细分 — 对负面反馈原因进行详细分类，以确定常见问题和改进领域

利用反馈数据来提高用户满意度和系统性能。

查询问题分析

识别并解决查询问题以提高系统性能。

查询问题分析部分可帮助您识别和解决问题：

- 问题百分比明细 -按问题类型查看失败的查询百分比

- 失败的查询详情 — 查看来自用户的实际查询文本，按最新版本排序，并进行问题类型分类
- 未答复的查询部分 — 对未收到回复的查询进行专门分析，帮助确定系统差距和用户需求
- 完整的对话上下文 — 点击任何失败的查询，查看导致问题的完整对话
- 问题趋势 — 跟踪查询问题如何随着时间的推移而变化，以确定模式

使用此分析来主动解决系统问题并改善用户体验。

资产的创建和使用

监控资源利用率以优化内容和功能采用率。

本节提供了对资源利用率的见解，包括：

- 创建的资产 — 新空间、代理、流程、行动、研究和自动化
- 使用的资产 — 积极参与资源
- 按资产类型划分的用户数量图表 — 水平条形图显示用户在不同资产类型的分布情况，包括操作、自动化、聊天、自定义代理、流程、研究和空间
- 最常用的资产 — 最受欢迎的内容和工具（空间、代理、操作、流程、研究）

使用这些见解来指导内容策略和资源分配决策。

自动化、流程和研究代理工时使用情况

监控代理工时使用情况，管理订阅限额并优化不同订阅层间的资源分配。

本部分包括以下选项卡：

- 自动化和流程代理时间 — 深入了解自动化和流程消耗的代理时间
- 研究代理时间 — 深入了解研究活动消耗的代理时间

代理工时消耗指标包括：

- 专业级别用户总时长 — 专业级别用户消耗的代理时长
- 企业总时数 — 企业级用户消耗的代理时长
- 额外工时 — 超额使用时间超出包括的每月配额
- 按订阅类型划分的使用时数表 — 水平条形图显示了企业 () 和专业 () 级别按所含时数百分比（25-49%、50-74%、75-99%、> 100%）分列的用户分布情况 4hrs/mo 2hrs/mo

- 每周使用的额外代理工时 — 每周趋势图显示企业用户在超过所含工时后消耗的额外时间

使用这些指标来了解用户采用模式并确定参与机会。

访问分析仪表板

如果您拥有相应的权限，则可以从 Amazon Quick 控制台访问分析控制面板。

访问分析仪表板

1. 登录亚马逊 Quick 控制台。
2. 从左侧导航菜单中选择 “分析”，然后选择 “亚马逊快速使用指标” 。

   分析仪表板打开，显示您的实例使用情况和可用分析概览。
3. 使用日期选择器指定图表的时间间隔。您可以从以下预设间隔中进行选择：
   - 上周 — 此间隔从前一个星期日的 00:00 开始，一直持续到下一个星期日 UTC 时区的 00:00。
   - 本周 — 根据与亚马逊 Quick 账户主要区域相关的时区，此间隔从星期一 00:00 开始，一直持续到今天 00:00。
   - 上个月 — 此间隔从上个月的第 1 天的 00:00 开始，到本月第一天 UTC 时区的 00:00 结束。
   - 本月 — 该间隔从本月第一天的 00:00 开始，一直持续到今天 UTC 时区的 00:00。

> **Note**
>
> 如果您没有在导航菜单中看到 Analytics 选项，请联系您的实例管理员申请访问权限。

了解分析指标

分析仪表板显示各种指标，可帮助您了解使用模式、性能和安全事件。以下各节详细解释了关键指标。

用户活动指标

用户活动指标可帮助您了解有多少人正在积极使用您的 Amazon Quick 实例：

- 每日活跃用户数 -在给定日期内发送至少一条消息的唯一用户数量
- 每周活跃用户 -从星期一开始在本周内发送至少一条消息的独立用户数量

- 每月活跃用户 — 从当月第一天起在本月至少发送一条消息的独立用户数量

> **Note**
>
> 活跃用户指标基于聊天互动，可能无法反映所有类型的快速使用情况。

安全监控指标

安全监控指标可帮助您跟踪潜在的安全问题和策略执行：

- 已屏蔽的消息 -因违反安全、政策或内容而被护栏屏蔽的邮件
- 失败的消息 -遇到错误的消息，带有用于故障排除的特定错误代码

分析限制

以下限制适用于亚马逊快速分析：

- 分析主要涵盖聊天互动，可能无法捕捉所有类型的快速使用情况
- 数据处理可能有长达 24 小时的延迟
- 历史数据的可用性取决于首次启用分析的时间
- 为了保护个人用户隐私，可能会汇总一些指标
- 分析数据保留遵循您的实例的数据保留政策
- 详细的查询和响应数据仅供实例管理员使用

> **Note**
>
> 要进行聊天互动之外的全面监控，可以考虑将 CloudWatch 指标和日志与分析仪表板结合使用。有关更多信息，请参阅快速监控。

Amazon Quick 中的安全性

Amazon Quick 提供了一个安全的平台，使您能够向成千上万的用户分发仪表板和见解，同时具有多区域可用性和内置冗余功能。

的云安全 Amazon 是重中之重。作为 Amazon 客户，您将受益于专为满足大多数安全敏感组织要求而构建的数据中心和网络架构。

安全是您 Amazon 和您的共同责任。责任共担模式将其描述为云的 安全性和云中 的安全性：

- 云安全 — Amazon 负责保护在 Amazon 云端运行 Amazon 服务的基础架构。 Amazon 还为您提供可以安全使用的服务。作为 Amazon 合规性计划的一部分，我们的安全措施的有效性定期由第三方审计员进行测试和验证。要了解适用于 Quick 的合规计划，请参阅合规计划范围内的Amazon 服务。
- 云端安全 — 您的责任由您使用的 Amazon 服务决定。您还需要对其他因素负责，包括您的数据的敏感性、您组织的要求以及适用的法律法规。

本文档可帮助您了解在使用 Amazon Quick 时如何应用分担责任模式。以下主题向您展示如何配置 Amazon Quick 以满足您的安全与合规目标。您还将学习如何使用其他 Amazon 服务来帮助您监控和保护您的 Amazon Quick 资源。

Amazon Quick 使您能够使用一整套安全功能管理用户和内容。其中包括基于角色的访问控制、微软 Active Directory 集成、 Amazon CloudTrail 审计、使用单点登录 Amazon Identity and Access Management (IAM) 和第三方解决方案、私有 VPC 子网和数据备份。Amazon Quick 还可以支持 FedRAMP、HIPAA、PCI DSS、ISO 和 SOC 合规性，以帮助您满足行业特定要求或监管要求。

主题

- Amazon Quick 中的 AI 和代理安全
- 亚马逊 Quick 中的数据保护
- Amazon Quick 中的事件响应、记录和监控
- Amazon Quick 的合规性验证
- Amazon Quick 中的弹性
- Amazon Quick 中的基础设施安全
- Quick 中的安全性
- Amazon Amazon Quick 的托管策略

Amazon Quick 中的 AI 和代理安全

Amazon Quick 包括读取内容、采取行动和运行自动化工作流程的人工智能功能。这些功能引入了与传统 BI 功能不同的属性。使用此页面来了解这些功能的不同之处、如何应用可用控件以及这些控件的局限性。有关相应的安全清单，请参阅Quick 中的安全性。

是什么让这些功能与众不同

三个属性将 AI 和代理功能与仪表板和数据集等传统功能区分开来。

- 该助手会读取您的用户未创作的内容，知识库、网络搜索、第三方研究提供商和连接器都提供源自组织外部的内容。来自您的信任边界之外的任何内容都是潜在的对抗输入来源。有关内容源的完整列表，请参阅Two-condition 对抗内容风险模型。
- 该助手可以在服务之外采取具有效果的操作 ——通过连接器、模型上下文协议 (MCP) 服务器工具和网络搜索查询，该助手可以导致外部系统发生变化。有关出站路径的完整清单，请参阅Amazon Quick 中的出站连接和数据出口。
- 有些功能无需人员监视即可运行 — 自动化工作流程按计划执行或响应事件执行，无需交互式用户会话。这会改变您评估每项操作风险的方式。有关更多信息，请参阅 自主权和身份。

这些属性都不是亚马逊 Quick 独有的。它们在各种 AI-powered服务中都很常见。它们加在一起意味着您对传统仪表板进行相同的安全审查并不能完全解决代理或自动化工作流程的风险状况。

Two-condition 对抗内容风险模型

对抗内容采取行动的风险需要同时存在两个条件：

1. 助手可以从您的信任边界之外读取内容。
2. 助手可以采取相应的行动。

缩小任一条件都会降低曝光量。信任边界是您认为安全且受控制的一组内容来源。顾名思义，任何从该边界之外进入助手上下文的内容都是不可信的。

读取表面

以下来源可以为助手的上下文提供内容。每个点都是你非作者可以输入的内容的地方。

- 知识库和索引检索（包括从亚马逊 Q Business 自带索引）
- 上传到空间的文件
- 聊天中上传的文件
- 网络搜索结果
- Third-party 研究提供商数据
- 操作连接器返回的内容

- 远程 MCP 服务器工具返回的内容

保留的上下文也有助于提高阅读面积。过去的对话以及 Quick Desktop 上从互联数据源中提取的实体会持续存在于会话中，可以为以后的回复提供信息。有关更多信息，请参阅 记忆和保留的上下文。

并非所有这些来源都具有同等的风险。您自己的用户在聊天中上传的文件在您的信任范围内。网络搜索查询返回到开放互联网的内容不是。查看配置时，根据您的信任边界评估每个来源。

动作表面

以下路径允许助手在 Amazon Quick 之外造成影响。每一个点都是可能发生相应行动的地方。

- On-demand 通过第三方和 Amazon 服务连接器执行的操作
- 通过服务级别连接器自动执行工作流程操作
- 远程 MCP 服务器工具调用
- Web 搜索查询（向外部发送上下文）
- Quick Apps 桥接 API 调用（沙盒化）
- 在 Quick Desktop 上执行代码（在配置的文件夹权限内，在用户计算机上执行文件效果；其他代码执行界面被沙盒化，无法外部访问）
- 定时执行代理

有关出站路径的完整清单，包括每条路径可以留下的数据以及谁控制这些路径，请参阅Amazon Quick 中的出站连接和数据出口。

自主权和身份

Amazon Quick 支持两种具有不同安全特征的调用模型。相同的连接器或操作会带来不同的风险，具体取决于调用它的模型。

On-demand 行动

On-demand 操作由用户发起且具有交互性。他们使用个人用户的个人凭证进行身份验证，并充当调用用户。每个按需操作都受该用户的连接器权限的限制，并且在执行该操作时会话中有一个人在场。

自动化工作流

自动化工作流程是预设的或由事件触发的，并且是非交互式的。他们在服务级别进行身份验证，而不是以个人用户身份进行身份验证。由于它们使用服务级别身份验证，因此它们不受单个用户的连接器权限的限制，而且它们是在无人值守的情况下运行的。

您审查的结果是，自动化工作流程可以达到服务级别凭证允许的任何资源，无论是哪个用户创建了工作流程。没有交互式会话来观察执行期间会发生什么。当您按需调用某项操作时，该操作可能带来有限的风险。当自动化工作流程在服务级别范围内调用相同的操作时，也会带来更大的风险。

添加审阅步骤

要向自动化工作流程添加审阅步骤，请使用人机在环任务中心。对于您希望某项操作在执行之前获得人员批准的工作流程，任务中心会暂停执行并在工作流程继续之前收集批准。有关更多信息，请参阅 Human-in-the-loop 任务中心。

人为监督

您可以在人工智能和代理能力生命周期的五个阶段应用人工批准门禁。它们共同构成了人类监督的分层模型。

1. 权能批准（默认拒绝）— 受限类别中的新 AI 功能在启动时会被拒绝，除非管理员明确允许这些功能。在任何用户都可使用某项功能之前，此门即生效。有关更多信息，请参阅 默认拒绝。
2. Build-time 同意（应用程序集成同意）— 当应用程序代理向应用程序添加集成（操作连接器、空间、仪表板视觉或 AI 推断）时，它会提示作者批准。已发布的应用程序从不包含未经批准的集成，应用程序查看者继承批准的集成范围，而不是更广泛的访问权限。有关更多信息，请参阅 集成同意模型。
3. 共享批准（Flow s）-自定义权限控制哪些用户可以查看和批准流程共享请求，以及创建者是否可以在未经批准的情况下共享流程。管理员通过自定义权限配置文件配置这些功能。有关更多信息，请参阅 自定义权限。
4. 运行时审查（Human-in-the-loop 任务中心）— 对于您希望某项操作在执行前获得人员批准的工作流程，Human-in-the-Loop 任务中心会暂停执行并收集批准。此门是可选的，并且是按工作流程进行的。有关更多信息，请参阅 Human-in-the-loop 任务中心。
5. Per-action 用户控制（桌面、预览）— 在 Quick Desktop 上，可以单独启用或禁用每个系统工具，并支持三层权限模型：完全访问权限、只读和每次询问，每项操作都精细化。完全访问权限在不提示确认的情况下运行操作。每次询问都会确认每项操作。这会将您启用的工具的批准决定权交到您手中。有关更多信息，请参阅访问级别和管理权限。

在适用每项操作提示的情况下，它是用户可配置的选择。在桌面上，您可以将工具设置为 “每次询问” 以确认每项操作，或将工具设置为 “完全访问权限” 以在不提示的情况下运行。在 Web 体验中，按需操作在您触发时即会执行，而自动化工作流程在设计上是非交互式的，而能力、构建和共享时间的大门决定了这些操作。

Per-action 因此，可以确认，但不是普遍的。这取决于表面，也取决于您如何配置每个工具。

对于无人值守运行的自动化工作流程，不存在可以确认任何内容的交互式会话。对于这些工作流程，审核工作属于批准时间，即评估自动化可以达到的范围和能做什么。

AI 和代理能力的控制和限制

Amazon Quick 提供以下与 AI 和代理功能相关的控件。对每种控件及其限制进行了描述。

强制执行检索权限

对于启用了文档级访问控制列表 (ACL) 支持的知识库，Amazon Quick 会在每次检索时强制执行同步文档权限。支持的集成包括亚马逊 S3、谷歌云端硬盘、微软 SharePoint、Atlassian Confluence Cloud 和微软。 OneDrive如果 Amazon Quick 无法评估查询的文档权限，则它不会返回任何文档，而不是未筛选的结果。

限制 — 强制执行 ACL 仅适用于在 ACL 支持下创建的知识库。在不支持 ACL 的情况下创建的知识库不强制执行文档级权限。ACL 配置是永久性的，创建后无法更改。有关更多信息，请参阅 知识库中管理 ACL 的最佳实践。

自定义权限并默认拒绝

自定义权限限制了每个角色的可用能力。他们无法授予用户尚未拥有的权能。最具体的级别获胜：用户级别覆盖角色级别，后者覆盖账户级别。AI 能力类别的默认拒绝选项限制了当前和未来的所有人工智能功能，因此，在您明确允许之前，新功能在发布当天会被拒绝。

限制 — 自定义权限需要企业订阅。他们缩小了访问范围，但无法扩展访问权限。有关更多信息，请参阅自定义权限和默认拒绝。

Organization-level 控制及其极限

自定义权限适用于账户级别，该账户的管理员可以对其进行更改。如果您使用管理多个帐户 Amazon Organizations，则可以添加个人账户管理员无法覆盖的组织级控件。这些控制措施适用于 Amazon API 操作和账户注册。了解他们能达到什么和没有达到什么。

- 限制谁注册 Quick — 服务控制政策 (SCP) 控制哪些账户、版本和身份类型可以创建 Quick 订阅，因此新账户无法在您的批准范围之外开始订阅。有关更多信息，请参阅 使用服务控制政策限制 Amazon Quick 注册选项。
- 限制管理 API 操作 — SCP 拒绝创建和管理代理、流程、空间和知识库的 Quick API 操作。在政策适用的情况下，委托人无法通过 Amazon 命令行界面、 Amazon 软件开发工具包或创建这些资源。Amazon CloudFormation

- 使用自定义权限限制 AI 功能的可用性，而不是 SCP ——SCP 根据 Amazon API 操作和账户注册进行操作。他们无法控制用户在产品中看到或可以使用哪些 AI 功能。要限制用户的 AI 功能，请使用自定义权限和 AI 功能类别的默认拒绝选项。有关更多信息，请参阅 默认拒绝。

限制 -每个控件强制执行不同的层。SCP 控制整个组织的账户注册和 API-based 管理，任何账户管理员都无法对其进行改动。自定义权限控制您的用户可以使用哪些 AI 功能，账户管理员可以对其进行更改。要检测自定义权限更改，请记录快速管理 API 操作 Amazon CloudTrail 并查看这些操作。有关更多信息，请参阅 Amazon Quick 中的事件响应、记录和监控。

工具和连接器供应链

只有通过管理员创建的集成才能使用工具 AI 助手。MCP 集成需要企业订阅。集成模型限制了外部工具的传输和发现路径。

- 仅支持远程 MCP 服务器。不支持本地 stdio 连接。
- 在连接期间，Amazon Quick 会发现并注册 MCP 服务器提供的工具。发现完成后，每个工具都列为可以查看和打开的操作。工具不会自动变为可用。
- 您可以通过可通过网络访问服务器的 VPC 连接连接到专用 MCP 服务器。
- 管理员可以通过自定义权限限制单个连接器。每个连接器支持三种权限：创建和更新操作、共享操作和使用操作。有关更多信息，请参阅 自定义权限。

有关配置 MCP 集成的更多信息，请参阅模型上下文协议 (MCP) 集成。

限制 -身份验证选项因连接器类型而异。对于远程 MCP 服务器、代理到代理连接器和通用 HTTP 连接器，无需身份验证即可进行连接是一个可选选项。连接的完整性取决于其配置方式。该服务不评估第三方 MCP 服务器的可信度或其暴露的工具的行为。这个评估是你自己做的。

护栏屏蔽和屏蔽的词语

Built-in 内容安全筛查会检查用户对有害内容的请求，包括仇恨言论、侮辱、色情内容、暴力和不当行为。这些检查还会评估用户的即时攻击请求。您最多可以配置 50 个被屏蔽的单词和短语，Amazon Quick 会根据用户请求和生成的响应来检查这些单词和短语。

限制 — 这些控制措施有助于降低风险。但是，它们并不能取代您为用例配置访问权限、权限、代理、流程和数据源的责任。 Blocked-word 检查使用完全匹配的字符串比较，而不是语义分析，并且限制为 50 个条目，每个条目最多 36 个字符。 Blocked-word 支票仅适用于亚马逊 Quick 网络体验中的聊天代理和流程。有关更多信息，请参阅 亚马逊 Quick 中的 AI 护栏。

代码执行隔离

AI 助手可以在四个表面上编写和运行 Python 代码。每个表面都在沙盒环境中运行代码，该环境旨在包含代码的效果。代码的运行位置和可以到达的范围不同。

- 快速桌面 — 代码在用户计算机上的 OS-level 沙箱（macOS 安全带或 Windows AppContainer）中运行。沙箱内的文件访问遵循用户配置的文件夹权限，永久命名空间在对话中运行的代码中携带变量。 Pre-installed 仅限 Python 软件包；不支持软件包安装 (`pip install`)。有关更多信息，请参阅 代码执行。
- 网络体验聊天 — 代码在隔离的、由服务管理的沙箱中运行，无法访问互联网。来自沙箱的出站网络请求失败。对话结束后，沙盒不会持续存在。
- 自动化工作流程（快速自动化）— 代码操作和自定义代理代码在受限的 Python 环境中运行。代码操作不是到达外部系统的路径：外部 API 调用属于 REST API 集成，文件系统或数据库访问属于相应的集成。有关更多信息，请参阅 the section called “代码”。
- Office 扩展程序 — 该助手在 Office 应用程序沙箱（Outlook、Excel、Word 和）中创建和 PowerPoint执行代码。有关更多信息，请参阅 使用扩展程序将 Amazon Quick 连接到您的现有工具。

自定义权限中的本地执行代码功能限制了配置文件所适用的用户在 Quick Desktop 中执行代码。扩展程序访问控制可以限制扩展功能，包括在 Office 应用程序中执行代码。有关更多信息，请参阅自定义权限和扩展访问权限。

限制 — 在桌面上，无论配置的文件夹权限如何，沙箱始终可以访问系统临时目录。在桌面上，永久命名空间意味着先前运行的代码加载的数据仍然可供以后在同一会话中运行的代码使用。沙盒包含代码可以达到的内容；它不评估代码如何处理对话上下文中已有的内容。像查看任何其他助手输出一样查看生成的代码输出。

记录和审计范围

Amazon CloudTrail 记录 API-level 活动（谁做了什么）。出售的日志记录对话内容（所说的内容和回应的内容）。它们共同提供了 AI 和代理活动的事后可见性。

限制 -记录不会阻止任何操作。它在事后提供了可见性。该服务不包括实时警报；如果您需要近乎实时的通知，则必须单独配置 CloudWatch 警报。出售的聊天记录不捕获检索返回的源文档的内容。有关更多信息，请参阅 Amazon Quick 中的事件响应、记录和监控。

限额表述得很明确

以下限制适用于 Amazon Quick 中的 AI 和代理功能：

- 筛查可以降低风险，但不能取代配置 —— Built-in 筛查和护栏有助于降低风险。它们并不能取代您为用例配置访问权限、权限、代理、流程和数据源的责任。
- 没有普遍的人为审查要求 ——人为审查不是全系统的行动要求。 Per-action如果为其配置了工具（在桌面上，通过“每次询问”访问级别），则可以进行确认，而Human-in-the-Loop任务中心可用于您选择添加审阅步骤的工作流程。但是，Web 体验中的按需操作会立即执行，自动化工作流程无需用户干预即可执行。
- 身份验证选项因连接器类型而异 -可用的身份验证方法取决于连接器类型。对于远程 MCP 服务器、代理到代理连接器和通用 HTTP 连接器，无需身份验证即可进行连接是一个可选选项。

记忆和保留的上下文

聊天记忆通过记住你的偏好、背景和过去的互动，对回复进行个性化设置。聊天代理引用存储的信息来提供更相关的回复，而无需您在每次对话中重复信息。有关更多信息，请参阅 记忆和响应个性化。

在 Quick Desktop 上，“我的上下文”界面提供一个知识图选项卡，该选项卡显示从互联数据源中提取的实体和关系，以及一个显示从对话中学到的事实、程序和模式的“内存”选项卡。有关更多信息，请参阅 我的背景。

为什么保留的上下文对安全很重要

保留的上下文是中描述的阅读界面的一部分Two-condition 对抗内容风险模型。与单次对话不同，保留的上下文在会话中持续存在。助手从过去的互动中记住的信息可能会影响未来会话中的反应和行动。

控件

- 隔离 — 内存是特定于个人用户的，不与其他用户共享。
- 用户控制 — 您可以通过“对话记录”查看聊天记录。在桌面上，您还可以管理 Quick 是否从对话中学习、搜索对话历史记录以及从互联服务中提取实体。您还可以查看、编辑和删除单个记忆。有关更多信息，请参阅 隐私控制。
- 完全重置（桌面）-“清除所有数据”选项不可逆转地删除所有对话、知识图谱数据、保存的凭据和用户首选项。有关更多信息，请参阅 清除所有数据。
- 管理员控制 — 自定义权限包括限制在 Quick Desktop 中创建和管理密文（用户写作风格和模式的配置文件）以及创建和访问知识记忆的功能。有关更多信息，请参阅 自定义权限。
- 无需培训 — Quick 不会使用您的对话、文件或个人背景来训练或改进 AI 模型。

限制

- 使用 Amazon KMS 客户管理密钥配置的账户不支持聊天记忆。需要客户管理密钥的组织无法获得聊天记忆。有关更多信息，请参阅 记忆和响应个性化。
- “快捷桌面” 处于预览状态。我的上下文界面、知识图选项卡、查看、编辑和删除单个记忆的功能以及 “清除所有数据” 选项均为桌面功能。在 Web 体验中，您可以通过 “对话历史记录” 查看聊天记录。确认您部署的表面上有哪些控件可用，而不是假设桌面和 Web 之间是对等的。

后续工作

- Quick 中的安全性— 包含配置 Amazon Quick 的可操作做法的安全清单。
- Amazon Quick 中的出站连接和数据出口— 出站路径的完整清单、每个路径可以留下哪些数据以及谁在控制这些路径。
- 亚马逊 Quick 中的 AI 护栏— Built-in 内容安全筛选和管理员配置的屏蔽字词。
- 自定义权限— Role-based 能力限制和默认拒绝治理。
- 知识库中管理 ACL 的最佳实践— 知识库的 Document-level 访问控制，包括失效关闭检索行为。

亚马逊 Quick 中的数据保护

Amazon 分担责任模式分适用于 Amazon Quick 中的数据保护。如本模型所述 Amazon ，负责保护运行所有网络的全球基础设施 Amazon Web Services 云。您负责维护对托管在此基础结构上的内容的控制。您还负责您所使用的 Amazon Web Services 服务 的安全配置和管理任务。有关数据隐私的更多信息，请参阅Amazon 中国地区法律条款。

出于数据保护的目的，我们建议您保护 Amazon Web Services 账户 证书并使用 Amazon IAM Identity Center 或 Amazon Identity and Access Management (IAM) 设置个人用户。这样，每个用户只获得履行其工作职责所需的权限。还建议您通过以下方式保护数据：

- 对每个账户使用多重身份验证（MFA）。
- 用于 SSL/TLS 与 Amazon 资源通信。我们要求使用 TLS 1.2，建议使用 TLS 1.3。
- 使用设置 API 和用户活动日志 Amazon CloudTrail。有关使用 CloudTrail 跟踪捕获 Amazon 活动的信息，请参阅Amazon CloudTrail 用户指南中的使用跟 CloudTrail 踪。
- 使用 Amazon 加密解决方案以及其中的所有默认安全控件 Amazon Web Services 服务。
- 使用高级托管安全服务（例如 Amazon Macie），它有助于发现和保护存储在 Amazon S3 中的敏感数据。

- 如果在 Amazon 通过命令行接口或 API 进行访问时需要经过 FIPS 140-3 验证的加密模块，请使用 FIPS 终端节点。有关可用的 FIPS 端点的更多信息，请参阅《美国联邦信息处理标准（FIPS）第 140-3 版》https://www.amazonaws.cn/compliance/fips/。

强烈建议您切勿将机密信息或敏感信息（如您客户的电子邮件地址）放入标签或自由格式文本字段（如名称字段）。这包括当您使用控制台、API 或软件开发工具包 Amazon Web Services 服务 使用 Amazon Quick 或其他 Amazon 工具包时。 Amazon CLI在用于名称的标签或自由格式文本字段中输入的任何数据都可能会用于计费或诊断日志。如果您向外部服务器提供 URL，强烈建议您不要在网址中包含凭证信息来验证对该服务器的请求。

Amazon Quick 不使用客户数据来培训或改进底层 LLM。

有关 AI-powered 聊天互动安全控制的信息，请参阅亚马逊 Quick 中的 AI 护栏。

主题

- 亚马逊 Quick 中的数据加密
- Inter-network 亚马逊 Quick 中的流量隐私
- Amazon Quick 中的出站连接和数据出口
- Amazon Quick 中的用户生命周期和数据处理

亚马逊 Quick 中的数据加密

Amazon Quick 使用以下数据加密功能：

- 静态加密
- 传输中加密
- 密钥管理

您可以在以下主题中找到有关静态数据加密和传输中数据加密的更多详细信息。有关 Amazon Quick 中密钥管理的更多信息，请参阅使用以下命令加密您的 Amazon Quick 数据 Amazon Key Management Service 客户自主管理型密钥。

主题

- 静态加密
- 传输中加密

静态加密

亚马逊 Quick 安全地存储您的亚马逊 Quick 元数据。这包括以下这些：

- 亚马逊 Quick 用户数据，包括 Amazon Quick 用户名、电子邮件地址和密码。Amazon Quick 管理员可以查看用户名和电子邮件，但每个用户的密码对每个用户都是完全私密的。
- 将用户身份与微软 Active Directory 或身份联合实施进行协调（通过安全断言标记语言 2.0 Sign-On (SAML 2.0) 实现联合单一（IAM 身份中心））所需的最少数据。
- 数据源连接数据。
- 当您在亚马逊 Quick 注册数据源凭证（用户名和密码）和 OAuth 令牌时，Amazon Quick 会使用您的默认客户管理的 KMS 密钥加密您的数据源证书（用户名和密码）和 OAuth 令牌。每次更新凭证或刷新 OAuth 令牌时，Amazon Quick 都会使用当前默认的客户托管 KMS 密钥重新加密凭证和令牌。如果您未注册默认的客户管理的 KMS 密钥，Amazon Quick 会使用服务管理的密钥对这些信息进行加密。
- 所上传文件的名称、数据来源名称和数据集名称。
- Amazon Quick 用于填充机器学习 (ML) 见解的统计数据。
- 对数据进行了索引以支持 Quick 中的 Amazon Q。这包括以下这些：
  - 主题
  - 与您的仪表板相关的元数据
  - 您首次购买指数容量
  - 你的第一次聊天
  - 你的第一次太空创作
  - 您的第一个知识库创建

> **Important**
>
> Quick 使用 Amazon Q 数据密钥保护索引以支持 Amazon Q 的数据。该密钥是在首次在您的账户中创建 Amazon Q 数据时设置的，之后无法更改。要使用客户管理的 KMS 密钥获取 Amazon Q 数据，请在创建任何 Amazon Q 数据之前将其注册为您的账户默认密钥。有关更多信息，请参阅亚马逊 Q 数据密钥和客户管理的 KMS 密钥范围。

亚马逊 Quick 安全地存储您的亚马逊 Quick 数据。这包括以下这些：

- 如果客户管理的 KMS 密钥不适用，SPICE则使用硬件块级加密对静态数据进行加密，密钥 Amazon 归所有和管理。有关将客户管理的 KMS 密钥用于SPICE数据集的信息，请参阅客户管理的 KMS 密钥范围。
- 如果客户管理的 KMS 密钥不适用，则使用服务管理的密钥对其他静态数据进行加密。这包括以下这些：
  - 过滤器的示例值。
  - 用户对聊天回复的反馈，包括可选的自由文本评论。用户反馈未使用您的客户管理的 KMS 密钥或 Amazon Q 数据密钥进行加密。

  注册报告对象（包括电子邮件报告）后，可以使用您的默认客户管理的 KMS 密钥进行加密。有关更多信息，请参阅 客户管理的 KMS 密钥范围。
- Amazon Quick 对缓存的静态查询结果进行加密。Amazon Quick 缓存来自您的客户管理的 KMS 密钥在同一密钥下保护SPICE的数据集的查询结果，并使用服务管理的密钥加密其他缓存结果。

当您删除用户时，Amazon Quick 会永久删除该用户的元数据。用户拥有的资产以及用户对话历史记录等数据会发生什么情况，取决于如何删除用户。有关更多信息，请参阅 Amazon Quick 中的用户生命周期和数据处理。

当您取消订阅亚马逊 Quick 时，您的所有 Amazon Quick 数据都将被完全永久删除。这包括所有元数据、您在其中拥有的所有数据以及 Amazon Q 数据，包括 Quick 索引。SPICE此项删除是即时的；没有可以恢复数据的保留期。

传输中加密

Amazon Quick 支持对所有数据传输进行加密。这包括从数据来源传输到 SPICE，或从 SPICE 传输到用户界面。但是，加密并非强制操作。对于某些数据库，您可以选择是否对来自数据来源的传输进行加密。Amazon Quick 使用安全套接字层 (SSL) 保护所有加密传输的安全。

Inter-network 亚马逊 Quick 中的流量隐私

要使用亚马逊 Quick，用户需要访问互联网。他们还需要访问兼容的浏览器或安装了 Amazon Quick 移动应用程序的移动设备。他们无需访问想要分析的数据来源。此访问权限在 Amazon Quick 内部处理。使用 SSL 保护用户与亚马逊 Quick 的连接。这样用户就可以访问亚马逊 Quick，允许访问 HTTPS 和 Web Sockets Secure (wss://) 协议。

您可以在公司网络环境中使用 Microsoft AD 连接器和单点登录 (IAM Identity Center)。还可以通过身份提供程序进一步限制访问。或者，也可以使用 MFA。

Amazon Quick 使用数据源所有者在 Amazon Quick 中提供的连接信息访问数据源。Amazon Quick 和本地应用程序之间以及 Amazon Quick 与同一应用程序中的其他 Amazon 资源之间的连接都受到保护 Amazon Web Services 区域。要连接到任何来源，数据源必须允许来自 Amazon Quick 的连接。

服务与本地客户端和应用之间的流量

您的私有网络和 Amazon：之间有两个连接选项：

- 一个 Amazon Site-to-Site VPN 连接。有关更多信息，请参阅什么是 Amazon 点对点 VPN？
- 一种 Amazon Direct Connect 连接。有关更多信息，请参阅什么是 Amazon 专线？

如果您使用 Amazon API 操作通过网络与 Amazon Quick 进行交互，则客户端必须支持传输层安全 (TLS) 1.2 或更高版本。客户还必须支持具有完全向前保密 (PFS) 的密码套件，例如短暂的 (DHE) 或椭圆曲线短暂的 Diffie-Hellman (ECDHE)。 Diffie-Hellman 大多数现代系统（如 Java 7 及更高版本）都支持这些模式。您必须使用与 IAM 主体关联的访问密钥 ID 和秘密访问密钥对请求签名，或者您可以使用 Amazon Security Token Service（STS）生成临时安全凭证来对请求签名。

之间的交通 Amazon 同一地区的资源

Amazon Quick 的亚马逊虚拟私有云 (Amazon VPC) 终端节点是 VPC 中的逻辑实体，仅允许连接亚马逊 Quick。VPC 将请求路由到 Amazon Quick，并将响应路由回 VPC。有关更多信息，请参阅下列内容：

- 《Amazon VPC 用户指南》中的 VPC 端点
- 使用 Amazon Quick 连接到亚马逊 VPC

Amazon Quick 中的出站连接和数据出口

存储在 Amazon Quick 中的客户数据不会离开其 Amazon 区域。记录在案的例外是您或您的管理员启用的出站路径。此页面上描述的每条路径要么在默认情况下处于关闭状态，要么需要进行明确配置，然后数据才能离开服务边界。

有关在启用这些路径之前对其进行评估的相关指导，请参阅Quick 中的安全性。

代码执行不是 Web 体验中的出站路径。AI 助手在网络聊天中编写和运行的 Python 代码在无法访问互联网的隔离沙箱中执行。自动化代码操作在受限的 Python 环境中运行。外部 API 调用属于 REST API 集成，即本页描述的连接器。有关更多信息，请参阅 代码执行隔离。

下表汇总了每条出站路径、可以离开的数据以及启用该路径的控制。

出站路径	可以留下的数据	是什么使它成为可能
操作连接器	对话上下文、用户请求和结构化参数发送给连接的第三方或服务 Amazon	管理员创建和配置连接器，选择身份验证方法和范围；可以通过自定义权限限制单个连接器
远程 MCP 服务器	源自对话上下文的工具调用参数	管理员创建 MCP 集成（需要企业订阅）
网络搜索	源自发送给外部 Web 搜索提供商的用户请求的查询	管理员允许对组织进行 Web 搜索
Third-party 研究提供商	源自研究目标的研究查询	管理员单独设置每个集成并与授权用户共享；高级提供商需要预置许可证；Research 自定义权限会删除配置文件的所有提供商
快速应用程序（公共访问）	向匿名互联网观众呈现的应用程序内容	应用程序所有者允许公开共享（仅限免费和Plus帐户）
嵌入	在外部 Web 应用程序中呈现的仪表板视觉效果、分析和生成式 BI 内容	管理员或开发人员使用 IAM API 调用和域名许可名单配置嵌入（需要企业版）
导出和下载	仪表盘数据（PDF、CSV）、研究报告、分析数据	User-initiated；管理员可以通过自定义权限进行限制
日志和指标交付	聊天对话、用户反馈、代理时间、索引存储使用情况、知识库文件同步结果	管理员配置交付目的地（CloudWatch 日志、亚马逊 S3、Firehose）

操作连接器

操作连接器在 Amazon Quick 与第三方或 Amazon 服务之间创建安全连接。管理员配置连接器后，它会将对话上下文、用户请求和结构化参数发送到目标服务。

- 触发它的因素 —— On-demand 连接器在用户启动时执行。自动化工作流连接器按计划执行或响应事件，无需用户交互。

- 谁控制 — 管理员创建和配置每个连接器，选择身份验证方法（托管 OAuth、自定义用户 OAuth、API 密钥或服务到服务）和授予的范围。用户只能调用管理员与该用户共享的连接器。此外，管理员还可以通过自定义权限限制单个操作连接器。每个连接器支持三种权限：创建和更新操作、共享操作和使用操作。自定义权限配置文件适用于用户、角色或账户级别。最具体的级别优先。有关更多信息，请参阅 自定义权限。
- 需要验证的内容 — 在启用连接器之前，请验证所授予的身份验证方法和 OAuth 范围、连接器是广泛共享还是狭义共享、是按需还是自动化，以及服务级别授权允许的内容。您配置的凭据定义了连接器进入所连接系统的范围。连接器可以根据授予的范围和服务级别的授权进行操作，仅此而已。

有关操作类型的更多信息，请参阅On-demand 行动和自动化工作流。有关身份验证方法的详细信息，请参阅身份验证方法。

远程 MCP 服务器

通过远程模型上下文协议 (MCP) 服务器集成，AI 助手可以调用这些服务器提供的工具。当助手调用工具时，它会将源自对话上下文的工具调用参数发送到 MCP 服务器端点。

- 触发它的因素 ——人工智能助手在用户发起的对话或自动对话中选择工具。在连接期间，Amazon Quick 会发现并注册 MCP 服务器提供的工具。发现完成后，每个工具都列为可以查看和打开的操作。
- 谁控制 — 管理员在控制台中创建 MCP 集成。该集成指定了终端节点 URL、连接类型（公共互联网或私有 VPC）和身份验证方法。您需要企业订阅。管理员可以通过自定义权限限制单个 MCP 连接器。每个连接器支持三种权限：创建和更新操作、共享操作和使用操作。有关更多信息，请参阅 自定义权限。
- 传输限制 — MCP 集成仅支持远程服务器。不支持本地 stdio 连接。MCP 集成无法调用在本地计算机上运行的进程。
- 需要验证的内容 — 在启用 MCP 集成之前，请验证是否启用了身份验证（未经身份验证的访问是可选选项）、OAuth 范围（如果选择了用户身份验证）、网络路径（公共互联网或私有 VPC）以及服务器公开了哪些工具。确认仅启用预期用例所需的工具。

有关更多信息，请参阅 模型上下文协议 (MCP) 集成。

网络搜索

启用网络搜索后，Amazon Quick 会将源自用户请求的查询发送给外部网络搜索提供商。该助手在聊天和研究会话中自动使用网络搜索来从公开的在线资源中收集信息。

- 触发它的因素 —助手在用户发起的聊天或研究会话中选择网络搜索。您可以关闭针对单个查询的网络搜索。
- 谁控制 — 管理员启用或禁用组织的 Web 搜索。启用 Web 搜索后，您可以针对每个查询将其关闭。网络搜索查询根据账户的主要 Amazon 区域通过指定区域进行路由。
- 需要验证的内容 — 在启用 Web 搜索之前，请确定您的用例是否需要外部 Web 数据，并了解查询是如何跨区域路由的。

有关更多信息，请参阅 管理员控件。

Third-party 研究提供商

亚马逊 Quick Research 与 IDC 和 S&P Global 等 FactSet第三方数据提供商整合。当用户运行研究会话时，代理会根据与研究目标的相关性来确定要使用哪些提供商，并向这些提供者发送查询。

- 触发它的因素 —研究机构根据相关性自动选择提供商。用户选择在每个研究会议中包括哪些提供商类别。
- 谁在控制它 — 第三方研究提供商的访问权限分为多个控件。管理员单独设置每个集成，仅与需要访问权限的用户共享。非共享集成不可用。高级提供商（IDC FactSet、标普全球能源、标普全球市场情报）还需要管理员提供的许可证。如果您不提供许可证，这些提供商将保持不可用状态。自定义权限中的研究功能会移除给定配置文件对 Research 的访问权限，从而移除所有第三方提供商的访问权限。限制 “使用互联网增强结果” 功能会分别删除聊天代理和研究中的基于网络的搜索。
- 需要验证的内容 — 验证每个第三方数据集成是否仅与授权用户共享。对于高级提供商，请确认仅在需要时提供许可证。对于公共提供商，请验证您的可接受使用政策是否允许向外部来源发送研究查询。使用自定义权限中的研究功能，完全移除不得到达任何外部提供商的配置文件的 Research。有关自定义权限的更多信息，请参阅自定义权限。

有关更多信息，请参阅在 Amazon 快速研究中使用第三方数据和选择研究材料。

快速应用程序和公共访问权限

Quick Apps 在阻止直接外部网络访问的安全沙箱内运行。与外部系统的所有通信都通过安全桥 API 或注册的操作连接器进行。当应用程序所有者启用公开共享时，应用程序内容会呈现给没有身份、没有集成且受速率限制的匿名互联网观众。

- 触发它的因素 ——应用程序所有者创建和发布应用程序。匿名观众通过公共 URL 访问它。
- 谁控制 — 应用程序所有者控制共享和公共访问设置。公共访问权限仅适用于免费和增强版帐户。沙箱是平台强制执行的，可阻止应用程序代码向外部服务器发出直接 HTTP 请求或加载外部资源。

- 需要验证的内容 — 在公开应用程序之前，请确认公共查看者无权访问集成、使用量是否计入所有者的配额，以及沙盒限制是否符合您的安全要求。

有关更多信息，请参阅 Quick 中应用程序中的安全性和沙箱。

嵌入

嵌入可在外部 Web 应用程序中呈现 Amazon Quick 控制面板的视觉效果、分析和生成式 BI 内容。域名许可名单控制嵌入式内容的呈现位置。 Row-level 对嵌入式查看器强制执行安全 (RLS) 和列级安全 (CLS)。

- 触发它的因素 ——管理员或开发人员通过 IAM API 调用配置嵌入。然后，最终用户访问宿主应用程序中的嵌入式内容。
- 谁控制它 — 需要企业订阅。管理员或开发人员配置`AllowedDomains`参数以限制哪些域可以托管嵌入式内容。IAM 政策条件`AllowedEmbeddingDomains`提供了额外的限制。
- 需要验证的内容 — 启用嵌入之前，请确认许可名单中的每个域都由您的组织控制，RLS 和 CLS 是否已为基础数据集配置，以及您是否拥有企业订阅。

有关更多信息，请参阅 将 Amazon Quick Sight 分析嵌入您的应用程序中。

导出和下载

用户可以将仪表板数据导出为 PDF 或 CSV 文件、下载研究报告和导出分析数据。导出的数据将发送到用户的本地设备，或者，对于预定的电子邮件报告，导出的数据将发送到配置的电子邮件传送目的地。

- 触发它的因素 — 用户在控制台中启动导出或下载操作。
- 谁控制 -管理员可以通过自定义权限限制导出功能。例如，您可以禁用对分析和仪表板上的 “导出为 PDF” 选项的访问权限。自定义权限需要企业订阅。
- 需要验证的内容 — 不存在单一的统一导出安全配置。验证导出功能是否通过相关角色的自定义权限受到限制，定期电子邮件报告是否仅限于目标收件人，以及您的合规性要求是否对导出数据的存储位置施加了限制。

有关限制权能的更多信息，请参阅自定义权限。

日志和指标交付

使用日志和指标交付将数据从 Amazon Quick 发送到您控制的目的地。与本页上的其他路径不同，数据流向您自己的 Amazon 基础架构，而不是第三方。日志类型包括聊天对话、用户反馈、代理和研究时间、索引存储使用情况以及知识库文件同步结果。

> ⚠ 聊天记录中的敏感数据
>
> 聊天记录可能包含敏感或个人身份数据。

- 是什么触发了它 — 管理员配置交付。配置完成后，可以连续或按计划交付。
- 谁控制 — 管理员配置交付目的地（CloudWatch 日志、亚马逊 S3 或 Firehose）。设置交付需要 IAM 权限。当目的地使用客户管理的 KMS 密钥时，密钥策略必须允许交付服务主体。
- 需要验证的内容 — 在配置日志传送之前，请验证目标的加密和访问策略、目的地的保留策略，以及有权访问目标的人员是否知道聊天记录可能包含敏感数据。

有关更多信息，请参阅 使用 CloudWatch 日志监控亚马逊 Quick。

Amazon Quick 中的用户生命周期和数据处理

用户在 Amazon Quick 中的数据和资产会发生什么情况取决于用户是如何被移除的。本页描述了三种移除路径及其对用户资产的影响。它还涵盖了作为管理员必须完成的清理步骤。

主题

- 如何移除用户
- 立即删除的内容
- 拥有多个所有者的资产
- 孤儿资产
- 停用与删除的对比
- 账户终止
- 对话和亚马逊 Q 数据
- 访问权限结束时

如何移除用户

如何删除用户决定了他们所拥有的资产会怎样。下表描述了三种移除路径。

移除路径	访问	用户的资产会怎样
管理员删除控制台	用户被删除时结束。	管理员选择是将用户的资产转移给其他用户还是将其删除。如果未选择转让用户，则仅由被删除用户拥有的资产将被删除，拥有其他所有者的资产仍可供被删除用户权限移除后的所有者使用。
`DeleteUser` API 操作	用户被删除时结束。	不进行资产清理。用户的资产既不会被转移也不会被删除；在管理员将其转移之前，它们会一直留在账户中，没有所有者。
从目录组（IAM 身份中心或 Active Directory）中移除	用户无法再登录。	不会自动运行资产清理程序。Amazon Quick 会检测到移除情况，并将该用户列在 “管理用户” 页面的 “非活跃用户” 列表中，管理员可以在该列表中查看他们，并应用与控制台删除相同的转移或删除选项。在管理员采取行动之前，用户的资产将保留在账户中。此检测仅适用于 IAM 身份中心和 Active Directory。

为了完成清理，管理员使用资产管理控制台转移已故用户拥有的资产，并在管理用户页面上查看从 IAM 身份中心或 Active Directory 中删除的用户，这些用户显示在非活跃用户列表中。有关控制台删除程序，请参阅删除亚马逊 Quick 用户账户。要转移不再拥有所有者的资产，请参阅亚马逊快速资产管理。有关从 IAM 身份中心或活动目录中移除的用户，请参阅删除企业账户。

非活动用户列表仅适用于目录联合用户

Amazon Quick 会检测已删除的用户，并仅为通过 IAM 身份中心或 Active Directory 联合的账户填充非活跃用户列表。您直接在 Amazon Quick 中创建的用户（包括 IAM 联盟用户）在用户

级别进行管理，因此 Amazon Quick 不会检测到他们从外部身份提供商中移除的情况。通过删除控制台或 DeleteUser API 操作移除这些用户，并在移除过程中转移或删除他们的资产。

如果您的知识库使用文档级访问控制列表 (ACL)，还要更新 ACL 配置以删除离任用户，并刷新受影响的知识库。删除用户不会更新知识库 ACL。有关更多信息，请参阅 知识库中管理 ACL 的最佳实践。

立即删除的内容

当您通过任何路径删除用户时，Amazon Quick 会永久删除该用户的元数据，包括他们的个人资料和角色成员资格。

拥有多个所有者的资产

当用户被移除时，Amazon Quick 绝不会删除拥有多个所有者的资产。Amazon Quick 将已故用户从资产的权限中移除，该资产仍可供其其他所有者使用。

孤儿资产

没有所有者，任何用户都无法访问账户中保留的资产，例如，在使用 DeleteUser API 操作删除资产之后，或者在移除身份提供商后等待管理员审核之后，除非您将其转移。使用资产管理控制台查找和转移已故用户拥有的资产。有关更多信息，请参阅 亚马逊快速资产管理。

停用与删除的对比

停用用户会撤消该用户的访问权限，但会留下与之关联的用户资产。例如，当您从授予亚马逊快速访问权限的 IAM 身份中心或 Active Directory 群组中删除用户时，就会停用。重新激活用户将恢复他们对这些资产的访问权限。删除是永久性的。

从 IAM 身份中心或 Active Directory 中移除的用户将在下个月的第一天之前出现在管理用户页面的非活跃用户列表中。在该日期之后，Amazon Quick 会将其从列表中删除。

已删除但未停用的用户可以以新用户身份再次登录，而无法访问其以前的资产。

有关更多信息，请参阅 停用用户账户。

账户终止

取消订阅 Amazon Quick 会永久删除您的所有 Amazon Quick 数据，包括所有元数据SPICE、中的任何数据和 Amazon Q 数据。有关账户设置的更多信息，请参阅Amazon Quick 中的账户详情。有关取消订阅如何影响 Amazon Q 数据密钥，请参阅。亚马逊 Q 数据密钥

对话和亚马逊 Q 数据

用户的聊天对话对该用户是私密的。当您删除或取消配置用户时，Amazon Quick 不会将他们的对话历史记录转移给任何其他用户，您也无法通过该应用程序访问该历史记录。

删除用户不会立即删除该用户的对话历史记录。Amazon Quick 会将对话、消息和聊天文件附件保留在 30 天的滚动窗口内，然后将其永久删除。用户可以随时删除自己的对话。当您取消订阅亚马逊 Quick 时，Amazon Quick 会永久删除所有 Amazon Q 数据，包括对话历史记录。

Amazon Quick 不会删除用户在删除用户时提交的反馈。Amazon Quick 根据您的实例的数据保留政策保留分析数据。

访问权限结束时

移除或删除用户会阻止新用户登录 Amazon Quick。更改生效后，Amazon Quick 还会拒绝来自用户现有会话的请求，这最多可能需要五分钟。

Amazon Quick 中的事件响应、记录和监控

目标受众：系统管理员和亚马逊 Quick 管理员

Amazon Quick 提供多种监控和审计信号，以解决安全、运营和合规性的不同方面。每种信号都有不同的覆盖范围、延迟、保留和访问控制特征。

- CloudTrail— 记录支持亚马逊 Quick 和 Amazon Quick Sight API 操作，以及一组记录在案的非 API 事件，例如控制面板视图和用户管理操作。对于聊天对话和反馈，请使用 CloudWatch 已售日志。
- CloudWatch vended l og — 将聊天对话、用户反馈、代理时间使用情况、索引存储使用情况和知识库文件同步结果发送到您控制的目的地。启用 Amazon Quick 后不久即可配置供应商日志传输。
- CloudWatch 指标 — 提供近乎实时的运行指标和支持 CloudWatch 警报。
- Amazon Quick 分析 — 向 IAM 管理员提供使用情况、采用率、反馈和选定的安全相关见解。
- Feature-specific 报告 — 提供生成报告的功能的操作细节，例如知识库同步报告。
- 亚马逊 EventBridge — CloudTrail 活动将尽最大努力 EventBridge 传送到亚马逊。您可以创建与 Amazon Quick 事件相匹配的规则，并将它们路由到 Lambda 函数、亚马逊 SNS 主题或 Amazon SQS 队列等目标以实现自动响应。

在设计监控和事件响应程序时，将这些来源结合使用。在依赖信号进行合规、检测或调查之前，请确认该信号涵盖了您打算跟踪的事件。

下表可帮助您为监控需求选择正确的信号。

来回答	使用	更多信息
谁执行了管理或 API 操作、来自何处和何时	CloudTrail	使用监控亚马逊 Quick CloudTrail
谁查看了仪表板，或者发生了哪些非 API 事件	CloudTrail 非 API 事件	使用 CloudTrail 日志跟踪非 API 事件
针对人工智能功能（流程、代理、自动化、操作连接器）进行了哪些 API 调用	CloudTrail （管理和数据事件）	使用监控亚马逊 Quick CloudTrail; 记录 Amazon Quick 数据事件 CloudTrail
用户问了什么，Quick 回答了什么	CloudWatch 已售日志 () CHAT_LOGS	使用 CloudWatch 日志监控亚马逊 Quick
用户如何对回复进行评分以及为什么	已售日志 (FEEDBACK_LOGS ）或分析	使用 CloudWatch 日志监控亚马逊 Quick; 使用亚马逊快速分析控制面板
文档是否同步到知识库中，以及为何失败或被跳过	供应商日志 (KB_FILE_SYNC_LOGS ）或控制台同步报告	使用 CloudWatch 日志监控亚马逊 Quick; 同步报告和可观察性
特定用户是否可以访问特定的同步文档	同步报告 ACL 验证	同步报告和可观察性
每个知识库或空间的索引存储空间	已售日志 (INDEX_USAGE_LOGS ）或指标 CloudWatch	使用 CloudWatch 日志监控亚马逊 Quick; 使用 CloudWatch 指标监控亚马逊 Quick
运行状况：加载时间、摄取故障、连接器错误、SPICE 容量	CloudWatch 指标和警报	使用 CloudWatch 指标监控亚马逊 Quick
采用率、参与度、反馈趋势、代理时长	分析控制面板	使用亚马逊快速分析控制面板

使用以下清单为您的环境配置监控：

1. 为需要审计日志记录 Amazon Web Services 区域 的 Amazon 账户创建 CloudTrail 跟踪。
2. 在启用 Amazon Quick AI 功能后不久即可配置 CloudWatch 供应商日志传输。
3. 当销售日志目标使用客户管理的密钥时， Amazon KMS 请在密钥策略`delivery.logs.amazonaws.com`中允许。
4. 聊天记录可能包含敏感或个人身份数据。在订阅设置时筛选此信息，或应用 CloudWatch 日志数据保护屏蔽策略。
5. 根据运营指标配置 CloudWatch 警报，并将其映射到您的事件响应程序。
6. 仅向授权管理员授予`quicksight:QuickSuiteUsageMetrics`（分析访问权限）。
7. 启用新的 Amazon Quick 功能后，重新验证您的监控设计。

主题

- 使用 CloudWatch 日志监控亚马逊 Quick
- 使用监控亚马逊 Quick CloudTrail
- 使用 CloudWatch 指标监控亚马逊 Quick

使用 CloudWatch 日志监控亚马逊 Quick

您可以使用 Amazon L CloudWatch ogs 在 Amazon Quick 中提供聊天对话、用户反馈、代理时间使用情况和索引存储使用情况，以供您分析。这些日志可以传送到多个目的地 CloudWatch，例如亚马逊 S3 或 Amazon Data Firehose（适用标准费率）。

> **Important**
>
> 在启用 Amazon Quick AI 功能后不久即可设置供应商日志传输。日志不可追溯——您只会收到配置交付后发生的事件。

以下是您可以使用 Amazon Quick 的日志完成的任务示例：

- 通过查看聊天消息内容，找出常见的用户查询和难点。
- 通过查看 `feedbackReason` 等指标来监控回复的质量。
- 通过分析反馈数据（包括评论和有用性评级）来了解用户的情绪和满意度。

- 生成自定义控制面板和报告，以跟踪一段时间内的关键指标和趋势。
- 识别和分析聊天未返回答案或用户查询被屏蔽的案例。
- 监控代理的使用时间。
- 跟踪知识库和空间中索引存储的使用情况。
- 跟踪知识库同步操作并识别文档抓取或索引失败。

> **Important**
>
> 源自对话的日志可能包含聊天中传递的敏感信息或个人身份数据。设置日志订阅时，您可以从日志中过滤掉这些信息。或者，您可以使用日志屏蔽策略来掩盖 CloudWatch 日志中的这些数据。有关更多信息，请参阅 Help protect sensitive log data with masking。

支持的日志目的地

Amazon Quick 可以将日志传送到以下目的地：

- 亚马逊 CloudWatch 日志 — 用于实时监控和分析
- Amazon S3 — 用于长期存储和批处理
- Amazon Data Fire hose — 用于流媒体分析和数据转换

先决条件

在启用日志记录之前，请确保您具备以下条件：

- 具有企业版或专业版订阅的有效亚马逊 Quick 实例
- 配置日志传输的适当 IAM 权限
- 为您的日志配置的目的地（日CloudWatch 志、Amazon S3 存储桶或 Firehose）

配置 日志记录

要启用 Amazon Quick 聊天和反馈的日志记录，请配置 IAM 权限，创建交付来源和目的地，并验证日志传输。

主题

- 设置 IAM 权限

- 配置日志订阅
- 验证日志传输

设置 IAM 权限

要为 Amazon Quick 设置 CloudWatch 日志，请使用以下 IAM 策略示例授予必要的权限。

```
{
    "Version": "2012-10-17"       ,
    "Statement": [{
        "Sid": "QuicksightLogDeliveryPermissions",
        "Effect": "Allow",
        "Action": "quicksight:AllowVendedLogDeliveryForResource",
        "Resource": "arn:aws:quicksight:region:account-id:account/account-id"
    }]
}
```

您还必须允许在客户管理 Amazon KMS 密钥政策中使用`delivery.logs.amazonaws.com`服务主体。

```
{
    "Effect": "Allow"       ,
    "Principal": {
        "Service": "delivery.logs.amazonaws.com"
    },
    "Action": [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "kms:EncryptionContext:SourceArn": "arn:partition:logs:region:account-id:*"
        }
    }
}
```

配置日志订阅

例如，具有特定日志目标所需全部权限的 IAM 政策，请参阅 A mazon Log CloudWatch s 用户指南中的启用 Amazon 服务日志记录。

使用PutDeliverySource CloudWatch 日志 API 操作创建交付源。为传输来源命名，然后为 resourceArn 指定应用程序的 ARN。对于logTypeCHAT_LOGS、指定AGENT_HOURS_LOGS、AGENT_METADATA_LOGS、FEEDBACK_LOGS、INDEX_USAGE_LOGS、或KB_FILE_SYNC_LOGS。

```
{
    "logType": "CHAT_LOGS",
    "name": "my-quick-suite-delivery-source",
    "resourceArn": "arn:aws:quicksight:your-region:your-account-id:account/account-id"
}
```

```
{
    "logType": "FEEDBACK_LOGS",
    "name": "my-quick-suite-delivery-source",
    "resourceArn": "arn:aws:quicksight:your-region:your-account-id:account/account-id"
}
```

```
{
    "logType": "AGENT_HOURS_LOGS",
    "name": "my-quick-suite-delivery-source",
    "resourceArn": "arn:aws:quicksight:your-region:your-account-id:account/account-id"
}
```

```
{
    "logType": "INDEX_USAGE_LOGS",
    "name": "my-quick-index-usage-delivery-source",
    "resourceArn": "arn:aws:quicksight:your-region:your-account-id:account/account-id"
}
```

```
{
    "logType": "KB_FILE_SYNC_LOGS",
    "name": "my-quick-kb-file-sync-delivery-source",
    "resourceArn": "arn:aws:quicksight:your-region:your-account-id:account/account-id"
}
```

```
{
    "logType": "AGENT_METADATA_LOGS",
    "name": "my-quick-agent-metadata-delivery-source",
    "resourceArn": "arn:aws:quicksight:your-region:your-account-id:account/account-id"
```

```
}
```

要使用 CloudWatch 日志 API 操作启用用户对话记录，您可以调用`PutDeliverySource`、`PutDeliveryDestination`和 `CreateDelivery` API 操作。

> **Note**
>
> Vended-log 按地区配送。每次交付仅捕获在中指定的区域中发生的`resourceArn`活动`PutDeliverySource`。要接收来自多个区域的日志，请在每个区域配置单独的交付。

验证日志传输

配置日志传输后，验证日志是否已传送到目的地：

- 验证设置：使用 CloudWatch 日志中的 **`DescribeDeliveries`** API 验证在账户中创建的交付列表。
- CloudWatch 日志：检查指定的日志组中是否有新的日志流。
- Amazon S3：监控您的存储桶中是否有新的日志文件。
- Fire hose：验证数据是否流经您的交付流。

日志架构和格式

Amazon Quick 日志遵循结构化架构，所有日志类型共享通用字段，聊天和反馈日志的特定字段共享。

通用字段

所有日志事件都包含以下常用字段：

- `resource_arn`— 您的亚马逊 Quick 账户的资源 ARN（例如，`arn:aws:quicksight:us-east-1:111122223333:account/111122223333:`）
- `event_timestamp`— 以毫秒为单位的 Unix 纪元时间（例如，）`1763532110061`
- `logType`— 日志的类型（例如，`CHAT_LOGS`或`FEEDBACK_LOGS`）
- `accountId`— Amazon 账户 ID（例如，`123456789012`）
- `user_arn`— 与该活动相关的亚马逊 Quick 用户 ARN（例如，`"arn:aws:quicksight:us-west-2:111122223333:user/default/user"`）

聊天日志

聊天记录记录对话互动：

> **Note**
>
> 不在历史记录和记忆中的临时对话仍会传送到聊天记录中。每条记录都包括发起对话的用户的user_arn和user_type。

- user_arn— 与该活动相关的亚马逊 Quick 用户 ARN
- user_type— 与活动关联的 Amazon Quick 用户类型（例如，ADMIN_PRO）
- status_code— 聊天请求的状态（例如，success、request_blocked、no_answer_found）
- conversation_id— 用户对话的唯一 ID
- system_message_id— System-generated 消息 ID
- message_scope— 消息的范围（例如，all_resources、specific_resources、no_resources）
- user_message_id— 用户消息的唯一 ID
- user_message— 对话中的用户消息
- agent_id— 聊天代理的唯一 ID，或默认代理SYSTEM的唯一 ID
- flow_id— 亚马逊 Quick Flow 的唯一 ID，-如果不是 Flow 调用
- system_text_message— 对话中的系统响应
- user_selected_resources— 用户选择的资源列表
- action_connectors— 对话中可用的操作连接器列表
- cited_resource— 引用资源清单
- file_attachment— 用户附加的文件列表
- resource_arn— 您的亚马逊 Quick 账户的资源 ARN
- event_timestamp— 事件的时间戳
- logType – CHAT_LOGS
- accountId— Amazon 账户 ID

以下是聊天记录的示例：

```
{
    "user_arn": "arn:aws:quicksight:us-east-1:111122223333:user/default/johndoe",
    "user_type": "ADMIN_PRO",
    "status_code": "success",
    "conversation_id": "c11ba72c-ff18-4213-9686-1952bb547c19",
    "system_message_id": "42a37690-1804-442b-8368-3d34570dd2cd",
    "message_scope": "all_resources",
    "user_message_id": "5ec45e03-bf22-40c7-b32a-d69eb015f86b",
    "user_message": "What is in this document?",
    "agent_id": "SYSTEM",
    "flow_id": "-",
    "system_text_message": "Here is a summary of the attached document.",
    "user_selected_resources": [{"resourceId": "ALL", "resourceType": "space"}],
    "action_connectors": [{"actionConnectorId": "quicksuite-documentation"},
 {"actionConnectorId": "quicksuite-websearch"}],
    "cited_resource": [{"citedResourceType": "document", "citedResourceId": null,
 "citedResourceName": "example-document.html"}],
    "file_attachment": [{"fileAttachmentType": "html", "fileAttachmentName": "example-
document.html"}],
    "resource_arn": "arn:aws:quicksight:us-east-1:111122223333:account/111122223333",
    "event_timestamp": 1787185484508,
    "logType": "CHAT_LOGS",
    "accountId": "111122223333"
}
```


反馈日志

反馈日志捕获用户对聊天回复的反馈：

- `user_arn`— 与该活动相关的亚马逊 Quick 用户 ARN
- `user_type`— 与活动关联的 Amazon Quick 用户类型（例如，`ADMIN_PRO`）
- `status_code`— 活动交付状态
- `conversation_id`— 对话的唯一 ID
- `system_message_id`— 系统生成的消息 ID
- `user_message_id`— 用户消息的唯一 ID
- `feedback_type`— 反馈的类型（例如，`Not Useful`，`Useful`）
- `feedback_reason`— 用户选择的反馈原因
- `feedback_details`—（可选）用户提供的其他详细信息
- `resource_arn`— 您的亚马逊 Quick 账户的资源 ARN

- event_timestamp— 事件的时间戳
- logType – FEEDBACK_LOGS
- accountId— Amazon 账户 ID

以下是反馈日志的示例：

```
{
    "user_arn": "arn:aws:quicksight:us-east-1:111122223333:user/default/johndoe",
    "user_type": "ADMIN_PRO",
    "status_code": "success",
    "conversation_id": "c11ba72c-ff18-4213-9686-1952bb547c19",
    "system_message_id": "42a37690-1804-442b-8368-3d34570dd2cd",
    "user_message_id": "5ec45e03-bf22-40c7-b32a-d69eb015f86b",
    "feedback_type": "Not Useful",
    "feedback_reason": "Too wordy",
    "feedback_details": "The answer included too much background information.",
    "resource_arn": "arn:aws:quicksight:us-east-1:111122223333:account/111122223333",
    "event_timestamp": 1787185500123,
    "logType": "FEEDBACK_LOGS",
    "accountId": "111122223333"
}
```

代理工时日志

此日志类型捕获用于定价的 Quick 账户中不同代理的使用日志：

- user_arn— 与该活动相关的亚马逊 Quick 用户 ARN
- subscription_type— 用户的订阅等级。价值观：ENTERPRISE，PROFESSIONAL。
- reporting_service— 消耗代理数小时的 Quick 表面。当前值包括FLOWAUTOMATION、和RESEARCH。随着其他 Quick 功能开始计量代理工作时间，新值可能会出现。
- usage_group— 使用量是否包含在订阅权限范围内，还是按超额计费。值：
  - Included— 在订阅级别的每日权利授予范围内的使用量。不收取增量费用。
  - Extra— 超出每日补助金的超额。按消费计费。
- usage_hours— 表示此记录消耗的代理时数的十进制值
- service_resource_arn— 消耗数小时的资源的 ARN（例如，流程、自动化或研究会话）
- resource_arn— 您的亚马逊 Quick 账户的资源 ARN
- event_timestamp— 事件的时间戳

- logType – AGENT_HOURS_LOGS
- accountId— Amazon 账户 ID

以下是代理时间日志的示例：

```
{
    "user_arn": "arn:aws:quicksight:us-east-1:111122223333:user/default/johndoe",
    "subscription_type": "ENTERPRISE",
    "reporting_service": "RESEARCH",
    "usage_group": "Included",
    "usage_hours": 0.0928,
    "service_resource_arn": "arn:aws:quicksight::111122223333:research/a11b2bbc-
c123-3abc-a12b-12a34b5c678d",
    "resource_arn": "arn:aws:quicksight:us-east-1:111122223333:account/111122223333",
    "event_timestamp": 1787183715000,
    "logType": "AGENT_HOURS_LOGS",
    "accountId": "111122223333"
}
```

代理元数据日志

代理元数据日志捕获聊天代理的生命周期事件，包括创建、更新、权限更改和删除。每个代理操作都会发出一条记录：

- user_arn— 与该活动相关的亚马逊 Quick 用户 ARN。
- event_name— 代理生命周期操作。添加新操作时的值包括CreateAgentUpdateAgentDeleteAgentUpdateAgentPermissions、、、和其他值。
- event_version— 日志记录的架构版本。
- agent_id— 代理的 UUID。
- agent_arn— 代理的完整 ARN。
- agent_name— 代理的显示名称。
- agent_status— 代理的当前状态（例如，ACTIVE）。
- request_id— 操作的请求标识符。
- description— 代理描述文本。
- spaces— 附加到代理的空格的 JSON 数组。
- permissions_granted— 在此操作中添加的权限。

- permissions_revoked— 在此操作中删除了权限。
- permissions_state— 操作后的当前权限。
- update_action— 执行的更新操作。
- version— 代理版本号。
- icon_id— 代理的图标标识符。
- magic_builder_query— 用于通过生成器创建代理的自然语言查询。
- instructions— 代理说明。
- failed_to_add_spaces— 无法附加的空格。
- failed_to_remove_spaces— 无法分离的空间。
- draft_discarded— 草稿是否被丢弃。
- custom_prompt_input— 为代理配置的自定义提示输入。
- welcome_message— 向代理用户显示的欢迎消息。
- starter_prompts— 向代理用户建议的入门提示。
- resource_arn— 您的亚马逊 Quick 账户的资源 ARN。
- event_timestamp— 事件的时间戳。
- log_type – AGENT_METADATA_LOGS.
- account_id— Amazon 账号。

> **Note**
>
> custom_prompt_inputwelcome_message、和starter_prompts字段包含敏感内容。当您配置客户管理的 Amazon KMS 密钥进行交付时，这些字段会被加密。如果没有密钥，它们将以明文形式交付。

以下是CreateAgent事件的代理元数据日志示例：

```
{
    "user_arn": "arn:aws:quicksight:us-east-1:111122223333:user/default/johndoe",
    "event_version": "1.0",
    "event_name": "CreateAgent",
    "agent_id": "12345678-90ab-cdef-1234-567890abcdef",
    "request_id": "fedcba98-7654-3210-fedc-ba9876543210",
```

```
    "agent_arn": "arn:aws:quicksight:us-east-1:111122223333:agent/12345678-90ab-
cdef-1234-567890abcdef",
    "agent_name": "Project Status Assistant",
    "agent_status": "ACTIVE",
    "description": "An agent that helps track project status and find relevant
 documentation.",
    "spaces": "[{\"Arn\": \"arn:aws:quicksight:us-
east-1:111122223333:space/11112222-3333-4444-5555-666677778888\"}]",
    "resource_arn": "arn:aws:quicksight:us-east-1:111122223333:account/111122223333",
    "event_timestamp": 1787185396000,
    "log_type": "AGENT_METADATA_LOGS",
    "account_id": "111122223333"
}
```

索引使用日志

索引使用日志捕获知识库和空间的每个源存储指标。每当发生更改（创建、更新、同步或删除）时，就会发布事件：

- user_arn— 与该活动相关的亚马逊 Quick 用户 ARN
- consumed_index_size— 整个索引消耗的总大小（以字节为单位）
- source_type— 来源类型：SPACE或 KB
- source_name— 显示空间或知识库的名称
- source_arn— 源代码的完整 ARN
- consumed_source_size— 此单个源消耗的大小（以字节为单位）
- consumed_source_doc_count— 此来源中的文件数量
- resource_arn— 您的亚马逊 Quick 账户的资源 ARN
- event_timestamp— 事件的时间戳
- log_type – INDEX_USAGE_LOGS
- account_id— Amazon 账户 ID

以下是索引使用日志的示例：

```
{
    "account_id": "111122223333",
    "event_timestamp": 1774911984257,
    "log_type": "INDEX_USAGE_LOGS",
```

```
    "user_arn": "arn:aws:quicksight::111122223333:user/default/user",
    "resource_arn": "arn:aws:quicksight:us-west-2:111122223333:account/111122223333",
    "consumed_index_size": 500000,
    "source_type": "SPACE",
    "source_name": "my-space",
    "source_arn": "arn:aws:quicksight:us-
west-2:111122223333:space/2744af89-31b2-423b-93a2-69b0cd0d7fa1",
    "consumed_source_size": 244436,
    "consumed_source_doc_count": 2
}
```

> **Note**
>
> 事件在变更时按来源发布。并非所有来源每天都会发出事件。要重建当前状态，请使用 per source_arn 的最新事件。

有关构建仪表板和对索引使用日志运行查询的信息，请参阅the section called “监控索引存储使用情况”。

知识库文件同步日志

知识库文件同步日志捕获每个文档的同步状态事件。每次同步运行都会为每个文档发出一条日志记录：

- document_id— 原始文档标识符，例如 URL 或文件路径。
- document_title— 文件标题。
- document_status— 终端文件状态。价值观：ADDEDMODIFIED、、UNMODIFIED、DELETED、SKIPPED、FAILED。
- sync_result— High-level 可用性结果。价值观：AVAILABLE或UNAVAILABLE。
- sync_id— 同步任务执行 ID。
- data_source_id— 知识库所连接的数据源的标识符。
- source_uri— 文档的来源 URL。
- error_message— 状态为FAILED或时的错误描述SKIPPED。
- error_mitigation— 解决错误的可操作指南。
- error_type— 状态为FAILED或时的错误代码SKIPPED。
- knowledge_base_id— 生成日志的知识库的 UUID。

下表描述了这些document_status值及其对应值sync_result。

文档状态	sync_result	含义
ADDED	AVAILABLE	新文档已成功编入索引
MODIFIED	AVAILABLE	现有文档已通过更改重新编入索引
UNMODIFIED	AVAILABLE	文档内容保持不变，无需重新索引
DELETED	UNAVAILABLE	文档已从索引中移除
SKIPPED	UNAVAILABLE	在抓取期间筛选的文档，例如按照 robots.txt 或大小限制进行过滤
FAILED	UNAVAILABLE	在抓取或索引期间文档失败

以下示例显示了成功的知识库文件同步日志，其中向知识库中添加了文档：

```
{
    "resource_arn": "arn:aws:quicksight:us-west-2:111122223333:account/111122223333",
    "event_timestamp": 1781296858575,
    "log_type": "KB_FILE_SYNC_LOGS",
    "account_id": "111122223333",
    "document_id": "https://docs.aws.amazon.com/quick/latest/userguide/monitoring-
cloudwatch-logs.html",
    "document_title": "Monitoring Amazon QuickSight usage using CloudWatch Logs",
    "document_status": "ADDED",
    "sync_result": "AVAILABLE",
    "sync_id": "86a70a9a-cad9-4fc6-8881-e3909c8954d2",
    "data_source_id": "56225744-18bc-4373-a91f-861dd1c3d566",
    "source_uri": "https://docs.aws.amazon.com/quick/latest/userguide/monitoring-
cloudwatch-logs.html",
    "knowledge_base_id": "b0bd0a47-8095-439d-9dff-c64bd5fe3fa3"
}
```

以下示例显示了跳过的文档日志，其中由于验证错误而跳过了爬行：

```
{
    "resource_arn": "arn:aws:quicksight:us-west-2:111122223333:account/111122223333",
    "event_timestamp": 1781296492951,
```

```
    "log_type": "KB_FILE_SYNC_LOGS",
    "account_id": "111122223333",
    "document_id": "https://docs.aws.amazon.com/quick/latest/userguide/blocked-
page.html",
    "document_title": "Blocked Page",
    "document_status": "SKIPPED",
    "sync_result": "UNAVAILABLE",
    "sync_id": "86a70a9a-cad9-4fc6-8881-e3909c8954d2",
    "data_source_id": "56225744-18bc-4373-a91f-861dd1c3d566",
    "source_uri": "https://docs.aws.amazon.com/quick/latest/userguide/blocked-
page.html",
    "error_message": "This URL wasn't crawled because crawling isn't allowed by its
 robots.txt file.",
    "error_mitigation": "Contact the website administrator for assistance.",
    "error_type": "VALIDATION_ERROR",
    "knowledge_base_id": "b0bd0a47-8095-439d-9dff-c64bd5fe3fa3"
}
```


安全注意事项

- 加密 -使用客户管理的 Amazon KMS 密钥存储敏感数据。
- 访问控制 — 实施最低权限 IAM 策略。
- 数据保留 — 为您的合规性要求配置适当的保留政策。

使用监控亚马逊 Quick CloudTrail

Amazon Quick 与... Amazon CloudTrail集成 该服务记录用户、角色或 Amazon 服务在 Amazon Quick 中采取的操作。 CloudTrail 将 Amazon Quick 的 API 调用捕获为事件。捕获的调用包括来自控制台的一些调用以及对 API 操作的所有代码调用。如果您创建跟踪，则可以启用向 Amazon S3 存储桶持续交付 CloudTrail 事件，包括 Amazon Quick 的事件。如果您未配置跟踪，仍可以在 CloudTrail 控制台的事件历史记录中查看最新事件。使用收集的信息 CloudTrail，您可以确定谁向Amazon Quick提出了请求以及何时提出了请求。您还可以识别源 IP 地址、特定请求和其他详细信息。

> **Note**
>
> CloudTrail 记录支持亚马逊快速 API 操作以及此页面上记录的非 API 事件。当您检查事件样本时，事件记录包括选定的元数据，例如账户 ID、资源 ID 和用户身份。要进行聊天对话和反馈，请使用使用 CloudWatch 日志监控亚马逊 Quick。有关按信号能力分列的完整模型，请参阅。Amazon Quick 中的事件响应、记录和监控

Amazon Quick 向发布运营指标 CloudWatch，您可以针对这些指标创建 CloudWatch 警报。有关更多信息，请参阅 使用亚马逊 CloudWatch 控制台创建警报。要对个别 CloudTrail 事件发出警报，您可以开发处理 CloudTrail 日志的自定义解决方案。

可以在服务运行状况控制面板上查看 Amazon Quick 服务状态。

默认情况下，使用 Amazon CloudTrail 加密密钥 (SSE-S3) 对它传送到您的存储桶的日志文件进行 S3-managed 加密。对于可直接管理的安全层，您可以改为使用 Amazon KMS 管理的密钥 (SSE-KMS) 来存储日志文件。 CloudTrail SSE-KMS 加密日志文件但不加密摘要文件。摘要文件使用亚马逊 S3-managed 加密密钥 (SSE-S3) 进行加密。

要详细了解（ CloudTrail包括如何配置和启用它），请参阅Amazon CloudTrail 用户指南。

主题

- 使用以下方式记录亚马逊 Quick 操作 Amazon CloudTrail
- 在您的足迹中发现 Amazon Quick 活动
- 示例：亚马逊 Quick 日志文件条目
- 记录 Amazon Quick 数据事件 CloudTrail
- 使用 CloudTrail 日志跟踪非 API 事件

使用以下方式记录亚马逊 Quick 操作 Amazon CloudTrail

> 目标受众：系统管理员

CloudTrail 在您创建 Amazon 账户时已在您的账户上启用。当 Amazon Quick 中发生支持的事件活动时，该活动将与其他 Amazon 服务 CloudTrail 事件一起记录在事件历史记录中。您可以在您的 Amazon 账户中查看、搜索和下载最近的事件。有关更多信息，请参阅使用 CloudTrail 事件历史记录查看事件。

要持续记录 Amazon 账户中的事件，包括 Amazon Quick 的事件，请创建跟踪。跟踪可以 CloudTrail 将日志文件传输到 Amazon S3 存储桶。默认情况下，在控制台中创建跟踪记录时，此跟踪记录应用于所有 。此跟踪记录在 Amazon 分区中记录所有区域中的事件，并将日志文件传送至您指定的 Amazon S3 存储桶。此外，您可以配置其他 Amazon 服务，以进一步分析和处理 CloudTrail 日志中收集的事件数据。有关更多信息，请参阅下列内容：

- 创建跟踪概述

- CloudTrail 支持的服务和集成
- 为以下对象配置 Amazon SNS 通知 CloudTrail
- 接收来自多个区域的 CloudTrail 日志文件并接收来自多个账户的 CloudTrail 日志文件
- Cross-Account CloudTrail登录 Amazon Lake Formation 开发者指南指南 — 本主题包含有关在跨账户 CloudTrail日志中包含主体身份的说明。

Amazon Quick 支持将以下操作作为事件记录在 CloudTrail 日志文件中：

- 请求是使用根证书还是 Amazon Identity and Access Management 用户凭据发出的
- 请求是使用 IAM 角色还是联合用户的临时安全凭证发出的
- 请求是否由其他 Amazon 服务提出

有关用户身份的更多信息，请参阅 CloudTrail userIdentity 元素。

默认情况下，每个 Amazon Quick 日志条目都包含以下信息：

- userIdentity – 用户身份
- eventTime – 事件时间
- EventID — 事件 ID
- readOnly – 只读
- AWSRegion — Amazon Web Services 区域
- EventSource（Quicksight）— 事件来源（亚马逊 Quick）
- eventType (AwsServiceEvent) — 事件类型（Amazon 服务事件）
- 收件人AccountId （客户 Amazon 账户）— 收件人账户 ID（客户 Amazon 账户）

一些事件包括一个设置为的`userIdentity.invokedBy`字段`quicksight.amazonaws.com`。这表示该事件是由代表该账户的 Amazon Quick 服务触发的，而不是由用户的直接操作触发的。在分析跟踪时，您可以使用此字段将用户发起的操作与服务内部调用区分开。

> **Note**
>
> CloudTrail 显示的用户身份unknown与 Amazon Quick 直接配置的用户相同（传统配置）。通过 IAM 身份中心进行身份验证IdentityCenterUser的用户在userIdentity元素中显示为完整onBehalfOf详细信息。

在您的足迹中发现 Amazon Quick 活动

随着功能的推出和发展，Amazon Quick 会添加新的事件名称。下面列出的非 API 事件代表您的跟踪捕获内容的子集。要发现您账户中的所有 Amazon Quick 事件，请查询您的跟踪eventSource: quicksight.amazonaws.com记录并检查其eventName值。事件名称遵循一致的模式：操作名称（例如CreateFlow或UpdateAgent）与其相关的功能相匹配。

示例：亚马逊 Quick 日志文件条目

跟踪是一种配置，它允许将事件作为日志文件传输到您指定的 Amazon S3 存储桶。 CloudTrail 日志文件包含一个或多个日志条目。一个事件表示来自任何源的一个请求，包括有关所请求的操作、操作的日期和时间、请求参数等方面的信息。 CloudTrail 日志文件不是公用 API 调用的有序堆栈跟踪，因此它们不会以任何特定顺序显示。

以下示例显示了演示 BatchCreateUser操作的 CloudTrail 日志条目。


```
{
   "eventVersion":"1.11",
   "userIdentity":
 {
    "type":"Root",
    "principalId":"123456789012",
    "arn":"arn:aws:iam::123456789012:root",
    "accountId":"123456789012",
    "userName":"test-username"
 },
    "eventTime":"2017-04-19T03:16:13Z",
    "eventSource":"quicksight.amazonaws.com",
    "eventName":"BatchCreateUser",
    "awsRegion":"us-west-2",
    "requestParameters":null,
    "responseElements":null,
    "eventID":"e7d2382e-70a0-3fb7-9d41-a7a913422240",
    "readOnly":false,
```

```
    "eventType":"AwsServiceEvent",
    "recipientAccountId":"123456789012",
    "serviceEventDetails":
    {
     "eventRequestDetails":
     {
    "users":
    {
     "test-user-11":
     {
      "role":"USER"
     },
     "test-user-22":
     {
      "role":"ADMIN"
     }
    }
   },
   "eventResponseDetails":
   {
   "validUsers":[
    ],
   "InvalidUsers":[
    "test-user-11",
    "test-user-22"
    ]
   }
    }
   }
```

记录 Amazon Quick 数据事件 CloudTrail

除管理事件外，Amazon Quick 还支持选定资源类型 CloudTrail 的数据事件。默认情况下，数据事件处于关闭状态。通过跟踪中的高级事件选择器启用它们。

以下 Amazon Quick 资源类型支持数据事件：

资源类型	事件名称	可用性
AWS::Quicksight::ActionConnector	InvokeAction	正式发布

资源类型	事件名称	可用性
AWS::QuickSight::Flow	–	正式发布
AWS::QuickSight::FlowSession	–	正式发布
AWS::Quicksight::Companion	–	因地区而异
AWS::Quicksight::CompanionAccess	–	因地区而异
AWS::QuickSight::Namespace	–	因地区而异

Important

Data-event 资源类型的可用性因账户和而异。 Amazon Web Services 区域如果您的地区不支持某种资源类型，则put-event-selectors调用会返回该类型的错误。建立一个仅包含您所在地区支持的资源类型的put-event-selectors调用，并在该调用中省略不支持的类型。

Note

与资源类型 ARN Quicksight 相比，QuickSight其大小写是故意的，因资源类型而异。配置事件选择器时，请使用上面显示的确切大小写。

启用数据事件

使用高级事件选择器启用数据事件。包括管理事件选择器以保留管理事件日志：

```
aws cloudtrail put-event-selectors \
  --trail-name your-trail-name \
  --region us-east-1 \
  --advanced-event-selectors '[
    { "Name": "All management events",
      "FieldSelectors": [ { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] } ] },
```

```
    { "Name": "Quick action connector data events",
      "FieldSelectors": [
        { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
        { "Field": "resources.type", "Equals":
["AWS::Quicksight::ActionConnector"] } ] },
    { "Name": "Quick flow data events",
      "FieldSelectors": [
        { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
        { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::QuickSight::Flow"] } ] },
    { "Name": "Quick flow session data events",
      "FieldSelectors": [
        { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
        { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::QuickSight::FlowSession"] } ] }
 ]'
```

添加您所在地区支
持AWS::Quicksight::CompanionAWS::Quicksight::CompanionAccess、AWS::QuickSight::Na
选择器。

InvokeAction数据事件

当用户或流程调用操作连接器时，会 CloudTrail 记录InvokeAction数据事件。此事件捕获以下信息：

- 来电者身份，包括onBehalfOf.userId和 endUserArn
- 被调用的操作的actionConnectorId和 actionId
- 结果：invokeActionStatus和 httpStatusCode
- readOnly: false（总是）
- eventCategory: Data, managementEvent: false
- 资源类型：AWS::Quicksight::ActionConnector

> **Important**
>
> InvokeAction不包括操作的输入参数（例如电子邮件收件人、主题或正文）或任何批准决定。使用 CloudWatch 出售的日志来存储对话内容。

> **Note**
>
> 该readOnly字段始终false用于操作连接器调用，包括列出电子邮件等只读操作。要区分读取和写入操作，请按字段actionId而不是readOnly字段进行筛选。

以下示例显示了成功执行电子邮件操作InvokeAction的数据事件：


```
{
    "eventVersion": "1.11",
    "userIdentity": {
        "type": "IdentityCenterUser",
        "accountId": "111122223333",
        "onBehalfOf": {
            "userId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",
            "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/
d-1234567890"
        }
    },
    "eventTime": "2026-08-19T20:26:36Z",
    "eventSource": "quicksight.amazonaws.com",
    "eventName": "InvokeAction",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "203.0.113.1",
    "requestParameters": {
        "awsAccountId": "111122223333",
        "actionConnectorId": "52bde8f0-3de5-4e3d-9283-222f81a9fc4f",
        "actionId": "SendUserEmail",
        "endUserArn": "arn:aws:quicksight:us-east-1:111122223333:user/default/johndoe"
    },
    "responseElements": {
        "invokeActionStatus": "SUCCESS",
        "invokeActionOutput": {
            "httpInvokeActionOutput": {
                "httpStatusCode": "200"
            }
        }
    },
    "readOnly": false,
    "resources": [
        {
            "accountId": "111122223333",
            "type": "AWS::Quicksight::ActionConnector",
```

```
            "ARN": "arn:aws:quicksight:us-east-1:111122223333:action-
connector/52bde8f0-3de5-4e3d-9283-222f81a9fc4f"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": false,
    "eventCategory": "Data"
}
```

使用 CloudTrail 日志跟踪非 API 事件

您的 CloudTrail 跟踪中会捕获以下非 API 事件：

User management

- CreateAccount— 创建账户
- BatchCreateUser— 创建用户
- BatchResendUserInvite— 邀请用户
- UpdateGroups— 更新群组

  此事件仅与企业版配合使用。
- UpdateSpiceCapacity— 更新SPICE容量
- DeleteUser— 删除用户
- Unsubscribe – 取消订阅用户

订阅

- CreateSubscription— 创建订阅
- UpdateSubscription— 更新订阅
- DeleteSubscription— 删除订阅

控制面板

- GetDashboard— 获取控制面板
- CreateDashboard— 创建仪表板
- UpdateDashboard— 更新控制面板
- UpdateDashboardAccess— 更新仪表板访问权限
- DeleteDashboard— 删除仪表板

分析

- GetAnalysis— 获取分析
- CreateAnalysis— 创建分析
- UpdateAnalysisAccess— 更新分析访问权限
- UpdateAnalysis— 更新分析
  - RenameAnalysis— 重命名分析
  - CreateVisual— 创建视觉效果
  - RenameVisual— 重命名视觉对象
  - DeleteVisual— 删除视觉对象
  - DeleteAnalysis— 删除分析

数据来源

- CreateDataSource— 创建数据源
  - FlatFile— 平面文件

  - External – 外部
  - S3 – S3
  - ImportS3ManifestFile— S3 清单文件
  - Presto – Presto
  - RDS – RDS
  - Redshift – Redshift（手动）
- UpdateDataSource— 更新数据源
- DeleteDataSource— 删除数据源

数据集

- CreateDataSet— 创建数据集
  - CustomSQL – 自定义 SQL
  - SQLTable – SQL 表
  - File – CSV 或 XLSX
- UpdateDataSet— 更新 SQL 连接数据集
- UpdateDatasetAccess— 更新数据集访问权限
- DeleteDataSet— 删除数据集
- Querydatabase – 在数据集刷新期间，查询数据来源。

使用 CloudWatch 指标监控亚马逊 Quick

Amazon Quick 在AWS/QuickSight命名空间 CloudWatch 中向亚马逊发送指标。这些指标涵盖仪表板、视觉效果、数据集摄取、SPICE 容量、知识库索引、操作连接器和自动化。使用它们来观察可用性和性能，并为您的 Amazon Quick 环境创建警报。

有关使用亚马逊的更多信息 CloudWatch，请参阅亚马逊 CloudWatch 用户指南。

访问亚马逊的快速指标 CloudWatch

使用以下步骤访问亚马逊中的亚马逊 Quick 指标 CloudWatch。

要访问亚马逊 Quick 指标，请访问 CloudWatch

1. 登录与您的亚马逊 Quick 账户关联的。 Amazon Web Services 账户
2. 在 Amazon Web Services 管理控制台 主页的左上角，选择 “服务”，然后选择。 CloudWatch
3. 在导航窗格中，选择指标、所有指标QuickSight。

主题

- 使用亚马逊 CloudWatch 控制台绘制指标图表
- 使用亚马逊 CloudWatch 控制台创建警报
- 指标
- 聚合指标
- 聚合 SPICE 指标
- Dimensions

使用亚马逊 CloudWatch 控制台绘制指标图表

您还可以使用亚马逊 CloudWatch 控制台绘制 Quick 生成的指标数据。有关更多信息，请参阅《亚马逊 CloudWatch 用户指南》中的绘制指标。

使用亚马逊 CloudWatch 控制台创建警报

您可以创建亚马逊 CloudWatch 警报来监控您的 Quick 资产的 CloudWatch 指标。当指标达到您指定的阈值时， CloudWatch 会自动向您发送通知。有关示例，请参阅亚马逊 CloudWatch 用户指南中的创建亚马逊 CloudWatch 警报。

指标

Amazon/QuickSight命名空间包含以下指标，用于监控您的 Amazon Quick 资产的流量和延迟。

主题

- Per-dashboard 指标
- Per-dataset 摄取指标
- Per-visual 指标
- Per-unstructured 数据集指标
- Per-action 连接器指标
- Per-automation 指标

Per-dashboard 指标

以下指标跟踪控制面板的查看次数和加载时间。您可以在Amazon/QuickSight/Dashboard Metrics群组下找到这些指标 CloudWatch。

指标	说明	维度	单位
DashboardViewCount	控制面板被查看的次数。此数字包括所有访问模式，例如 Web、移动和嵌入式。 此指标最有用的统计数据是 SUM，表示设定时段内查看控制面板的总次数。	DashboardId	计数
DashboardViewLoadTime	Amazon Quick 控制面板加载所需的时间。测量从用户到达 Amazon Quick 控制面板时开始，到仪表板的所有视觉效果完成渲染时结束。	DashboardId	毫秒

指标	说明	维度	单位
	该指标最有用的统计数据是AVERAGE，它表示 Quick 仪表板在设定时间段内的平均加载时间。		

Per-dataset 摄取指标

以下指标跟踪特定 SPICE 数据集的摄取量。您可以在Amazon/QuickSight/Ingestion Metrics群组下找到这些指标 CloudWatch。

指标	说明	维度	单位
IngestionErrorCount	失败摄取的数量。 此指标最有用的统计数据是 SUM，表示设定时段内失败摄取的总数。	DatasetId	计数
IngestionInvocationCount	已启动的摄取数量。这包括通过控制台和 Amazon Quick API 操作启动的计划和手动摄取。 此指标最有用的统计数据是 SUM，表示设定时段内启动的摄取的总数。	DatasetId	计数
IngestionLatency	从开始摄取到完成摄取之间的时间段。 此指标最有用的统计数据是 AVERAGE，表	DatasetId	秒

指标	说明	维度	单位
	示设定时段内摄取的平均运行时。		
IngestionRowCount	成功行摄取的数量。 此指标最有用的统计数据是 SUM，表示设定时段内摄取的总数据量。	DatasetId	计数

Per-visual 指标

以下指标追踪 Amazon Quick 控制面板上各个视觉对象的加载时间和错误次数。您可以在Amazon/QuickSight/Visual Metrics群组下找到这些指标 CloudWatch。

指标	说明	维度	单位
VisualLoadTime	Amazon Quick 视觉对象接收初始绘制视觉对象所需的查询数据所花费的时间。这包括从客户到 Amazon Quick 服务，然后返回客户的往返查询时间。 此指标最有用的统计数据是 AVERAGE，表示设定时段内视觉对象的平均加载时间。	• DashboardId • SheetId • VisualId	毫秒
VisualLoadErrorCount	Amazon Quick 视觉对象无法完成初始绘制数据查询的次数。此指标包含在视觉对象	• DashboardId • SheetId • VisualId	计数

指标	说明	维度	单位
	加载期间发生的任何错误。 此指标最有用的统计数据是 SUM，表示设定时段内失败的视觉对象加载的总次数。		

Per-unstructured 数据集指标

以下指标跟踪 Amazon Quick 非结构化数据集的文档统计数据和索引状态。您可以在Amazon/QuickSight/QuickInstanceId群组下找到这些指标 CloudWatch。

指标	说明	维度	单位
QuickIndexDocumentCount	非结构化快速索引中的文档数量。	• KnowledgeBaseId • QuickInstanceId	计数
QuickIndexExtractedTextSize	非结构化快速索引的提取文本大小。	• KnowledgeBaseId • QuickInstanceId	字节
QuickIndexPurchasedInMB	为非结构化快速索引购买的存储量。	• KnowledgeBaseId • QuickInstanceId	MB
QuickIndexCapacityConsumedRawFileSizeInGB	非结构化快速索引消耗的原始文件大小。	• QuickInstanceId	GB
QuickIndexCapacityRawFileSizeLimitInGB	非结构化快速索引的原始文件大小限制。	• QuickInstanceId	GB
DocumentsCrawled	在非结构化 Quick 索引中抓取的上传文档的数量。	• KnowledgeBaseId • QuickInstanceId	计数

指标	说明	维度	单位
DocumentsIndexed	非结构化快速索引中索引的文档数量。	• KnowledgeBaseId • QuickInstanceId	计数
DocumentsDeleted	从非结构化快速索引中删除的文档数量。	• KnowledgeBaseId • QuickInstanceId	计数
DocumentsModified	在非结构化快速索引中修改的文档数量。	• KnowledgeBaseId • QuickInstanceId	计数
DocumentsFailedToIndex	未能在非结构化快速索引中建立索引的文档数量。	• KnowledgeBaseId • QuickInstanceId	计数
ExtractedTextSize	连接器级别同步期间在非结构化快速索引中提取的总文本大小。	• KnowledgeBaseId • QuickInstanceId	MB

Per-action 连接器指标

以下指标跟踪对快速操作连接器的调用次数。您可以在中的Amazon/QuickSight命名空间下找到这些指标 CloudWatch。

指标	说明	维度	单位
ActionInvocationCount	调用操作连接器的次数。	• ActionConnectorId • ActionConnectorType • ActionId	计数
ActionInvocationError	操作连接器调用失败的次数。	• ActionConnectorId • ActionConnectorType • ActionId	计数

指标	说明	维度	单位
		• InvokeErrorCode	

Per-automation 指标

以下指标跟踪自动化运行次数和持续时间。您可以在中的Amazon/QuickSight命名空间下找到这些指标 CloudWatch。

指标	说明	维度	单位
TotalAutomationRunCount	启动的自动化运行总数。 该指标最有用的统计数据是SUM，它表示在设定时间段内自动运行的总次数。	AutomationId	计数
SuccessfulAutomationRunCount	成功完成的自动化运行次数。 该指标最有用的统计数据是SUM，它表示在设定时间段内成功运行的总次数。	AutomationId	计数
FailedAutomationRunCount	失败的自动化运行次数。 该指标最有用的统计数据是SUM，它表示在设定时间段内失败的运行总数。	AutomationId	计数
StoppedAutomationRunCount	完成前停止的自动化运行次数。	AutomationId	计数

指标	说明	维度	单位
	该指标最有用的统计数据是SUM，它表示在设定时间段内停止的运行总数。		
AutomationRunDuration	自动化从开始到完成所花费的时间。 该指标最有用的统计数据是AVERAGE，它表示在设定时间段内自动化运行的平均持续时间。	AutomationId	秒

聚合指标

Amazon/QuickSight命名空间包含以下聚合指标，用于监控您的 Amazon Quick 资产的流量和延迟。

主题

- 聚合控制面板指标
- 聚合摄取指标
- 聚合视觉对象指标
- 聚合非结构化数据集指标
- 汇总操作连接器指标

聚合控制面板指标

以下指标跟踪了 Amazon Quick 账户和区域中所有控制面板的浏览次数和加载时间。您可以在Amazon/QuickSight/Aggregate Metrics群组下找到这些指标 CloudWatch。

指标	说明	单位
DashboardViewCount	在该地区的整个 Amazon Quick 账户中查看所有	计数

指标	说明	单位
	Amazon Quick 控制面板的次数。此数字是一个聚合值，包括所有访问模式，例如 Web、移动和嵌入式。 该指标最有用的统计数据是SUM，它表示在设定时间段内Amazon Quick控制面板的浏览总次数。	
DashboardViewLoadTime	加载所有 Amazon Quick 控制面板所需的时间。测量从用户导航到 Amazon Quick 控制面板时开始，到仪表板的所有视觉效果完成渲染时结束。 该指标最有用的统计数据是AVERAGE，它表示在设定时间段内所有 Amazon Quick 控制面板的平均加载时间。	毫秒

聚合摄取指标

以下指标追踪与亚马逊 Quick 账户相关的所有摄取量，以及. Amazon Web Services 区域您可以在Amazon/QuickSight/Aggregate Metrics群组下找到这些指标 CloudWatch。

指标	说明	单位
IngestionErrorCount	失败摄取的数量。 此指标最有用的统计数据是SUM，表示设定时段内失败摄取的总数。	计数

指标	说明	单位
IngestionInvocationCount	已启动的摄取数量。这包括通过控制台和 Amazon Quick API 操作启动的计划和手动摄取。 此指标最有用的统计数据是 SUM，表示设定时段内启动的摄取的总数。	计数
IngestionLatency	从开始摄取到完成摄取之间的时间段。 此指标最有用的统计数据是 AVERAGE，表示设定时段内摄取的平均运行时。	秒
IngestionRowCount	成功行摄取的数量。 此指标最有用的统计数据是 SUM，表示设定时段内摄取的总数据量。	计数

聚合视觉对象指标

以下指标追踪控制面板和某个地区的 Amazon Quick 账户中所有视觉对象的加载时间和错误次数。您可以在`Amazon/QuickSight/Aggregate Metrics`群组下找到这些指标 CloudWatch。

指标	说明	单位
VisualLoadTime	所有 Amazon Quick 视觉对象接收初始绘制视觉对象所需的查询数据所需的时间。这包括从客户到 Amazon Quick 服务，然后返回客户的往返查询时间。	毫秒

指标	说明	单位
	此指标最有用的统计数据是 AVERAGE，表示设定时段内所有视觉对象的平均加载时间。	
VisualLoadErrorCount	属于亚马逊 Quick 账户的所有 Amazon Quick 视觉对象未能完成初始绘画数据查询的次数。 此指标最有用的统计数据是 SUM，表示设定时段内失败的视觉对象的总数。	计数

聚合非结构化数据集指标

以下指标跟踪某个地区内的 Amazon Quick 账户中的所有非结构化数据集指标。您可以在Amazon/QuickSight/Aggregate Metrics群组下找到这些指标 CloudWatch。

指标	说明	单位
QuickIndexDocumentCount	非结构化快速索引中的文档数量。 该指标最有用的统计数据是SUM，它表示在设定的时间段内添加到索引的文档总数。	计数
QuickIndexExtractedTextSize	非结构化快速索引的提取文本大小。 该指标最有用的统计数据是SUM，它表示索引中所有文档的所有文本的总大小。	字节
QuickIndexPurchasedInMB	为非结构化快速索引购买的存储量。	MB

指标	说明	单位
	该指标最有用的统计数据是SUM，它表示整个索引中购买的存储空间总大小（以 MB 为单位）。	
QuickIndexCapacityConsumedRawFileSizeInGB	非结构化快速索引消耗的原始文件大小。 该指标最有用的统计数据是SUM，它表示索引中消耗的原始文件总大小（以 GB 为单位）。	GB
QuickIndexCapacityRawFileSizeLimitInGB	非结构化快速索引的原始文件大小限制。 该指标最有用的统计数据是SUM，它表示索引中的原始文件总大小限制（以 GB 为单位）。	GB
DocumentsCrawled	在非结构化 Quick 索引中抓取的上传文档的数量。 该指标最有用的统计数据是SUM，它表示在索引中抓取的文档总数。	计数
DocumentsIndexed	在非结构化快速索引中编入索引的文档数量。 该指标最有用的统计数据是SUM，它表示索引的文档总数。	计数

指标	说明	单位
DocumentsDeleted	从非结构化 Quick 索引中删除的文档数量。 该指标最有用的统计数据是SUM，它表示从索引中删除的文档总数。	计数
DocumentsModified	在非结构化快速索引中修改的文档数量。 该指标最有用的统计数据是SUM，它表示索引中修改的文档总数。	计数
DocumentsFailedToIndex	在非结构化 Quick 索引中未能建立索引的文档的数量。 该指标最有用的统计数据是SUM，它表示未能建立索引的文档总数。	计数
ExtractedTextSize	连接器级别同步期间在非结构化快速索引中提取的总文本大小。 该指标最有用的统计数据是SUM，它表示在连接器级别同步期间提取的文档的总大小。	MB

汇总操作连接器指标

以下指标追踪与某个地区内的 Amazon Quick 账户相关的所有快速操作连接器调用。 Amazon 您可以在`Amazon/QuickSight/Aggregate Metrics`群组下找到这些指标 CloudWatch。

指标	说明	单位
ActionInvocationCount	操作连接器调用的次数。 该指标最有用的统计数据是SUM，它表示在设定的时间段内启动的操作连接器调用的总数。	计数
ActionInvocationError	操作连接器调用失败的次数。 该指标最有用的统计数据是SUM，它表示在设定时间段内失败的操作连接器调用总数。	计数

聚合 SPICE 指标

使用以下指标监控 SPICE 消耗量，避免达到可能导致摄取失败的消耗上限。 CloudWatch 存储长达 15 个月的统计数据，因此您可以访问历史信息以更好地了解您的 Amazon Quick 账户的消费趋势。您可以在`Amazon/QuickSight/Aggregate Metrics`群组中找到这些指标 CloudWatch。

指标	说明	单位
SPICECapacityLimitInMB	此值表示特定时间点的预置 SPICE 容量。当使用或购买的容量更新为 1MB 或更多时，该指标就会刷新。	MegaBytes
SPICECapacityConsumedInMB	此值表示特定时间点使用的 SPICE 容量。当使用或购买的容量更新为 1MB 或更多时，该指标就会刷新。	MegaBytes

Dimensions

下表列出了亚马逊上显示的快速指标维度 CloudWatch。

维度	说明
DashboardId	Quick 仪表板的公共 ID。 您可以使用 `ListDashboards` API 操作来查看您的亚马逊 Quick 账户中每个控制面板的列表。有关更多信息，请参阅 ListDashboards《亚马逊快速 API 参考》。
DatasetId	快速数据集的公共 ID。 您可以使用 `ListDataSets` API 操作来查看您的 Amazon Quick 账户中每个数据集的列表。有关更多信息，请参阅 ListDataSets《亚马逊快速 API 参考》。
SheetId	快捷表格的公共 ID。
VisualId	Quick Visual 的公共 ID。
KnowledgeBaseId	快速知识库的公共 ID。
QuickInstanceId	Quick 实例的公共 ID。
ActionConnectorId	快速操作连接器的公共 ID。
ActionConnectorType	快速操作连接器的类型。
ActionId	快速操作的公共 ID。
InvokeErrorCode	与快速操作连接器调用失败相关的错误代码。

Amazon Quick 的合规性验证

Third-party 作为多个合规计划的一部分，审计师评估 Quick 的安全 Amazon 性和合规性。其中包括 HIPAA FedRamp、PCI DSS、SOC 和 ISO（9001、27001、27018 和 27019）。

有关该服务以及规定安全管理最佳实践的安全管理标准 ISO 27001 的信息，请参阅 ISO 27001 概述。

有关特定合规计划范围内的最新 Amazon 服务列表，请参阅按合规计划划分的范围内的Amazon 服务。有关一般信息，请参阅 Amazon 合规性计划。

您可以使用下载第三方审计报告 Amazon Artifact。有关更多信息，请参阅在 Artifac t 中 Amazon 下载报告。

您在使用 Amazon Quick 时的合规责任取决于您的数据的敏感性、贵公司的合规目标以及适用的法律和法规。 Amazon 提供了以下资源来帮助实现合规性：

- 安全与合规性快速入门指南 — 这些部署指南讨论了架构注意事项，并提供了在上部署以安全性和合规性为重点的基准环境的步骤。 Amazon
- HIPAA 安全与合规架构论文 — 本白皮书描述了公司如何使用 Amazon 来创建应用程序。 HIPAA-compliant

  这是一项符合 HIPAA 要求的服务。有关以下内容的更多信息 Amazon， U.S. 1996 年《健康保险便携性和责任法案》(HIPAA)，以及使用 Amazon 服务处理、存储和传输受保护的健康信息 (PHI)，请参阅 HIPAA 概述。
- Amazon 合规资源-此工作簿和指南集合可能适用于您的行业和所在地区。
- Amazon Config— 该 Amazon 服务评估您的资源配置在多大程度上符合内部实践、行业指导方针和法规。
- Amazon Security Hub CSPM— 此 Amazon 服务可全面了解您的安全状态 Amazon ，帮助您检查是否符合安全行业标准和最佳实践。

Amazon Quick 中的弹性

Quick 由 Amazon托管基础架构构建 Amazon 并在其上运行。它将充分利用 Amazon提供的高可用性功能。

Amazon 全球基础设施是围绕 Amazon 区域和可用区构建的。 Amazon 区域提供多个物理隔离和隔离的可用区，这些可用区通过低延迟、高吞吐量和高度冗余的网络相连。利用可用区，您可以设计和操作在可用区之间无中断地自动实现失效转移的应用程序和数据库。与传统的单个或多个数据中心基础架构相比，可用区具有更高的可用性、容错性和可扩展性。

由于 Amazon Quick 是一个 Amazon托管应用程序，因此所有补丁和更新都由根据需要 Amazon 进行应用。

有关 Amazon 区域和可用区的更多信息，请参阅Amazon 全球基础设施。

Amazon Quick 中的基础设施安全

目标受众：Amazon Quick 管理员

Quick 以 Web 应用程序的形式交付，托管在专用 Amazon EC2 主机上，与 Amazon 虚拟私有云 (VPC) 分开。您无需在自己的主机上部署 Amazon Quick，而是通过区域公共终端节点访问 Amazon Quick 服务。Amazon Quick 通过安全的互联网连接从区域终端节点访问数据源。要访问位于公司网络内部的数据源，请将网络配置为允许从 Amazon Quick 公有 IP 地址块之一进行访问。我们建议您考虑使用 VPC（专用于您 Amazon 账户的虚拟网络）。

有关更多信息，请参阅下列内容：

- 全球基础设施：最广泛、可靠且安全的全球云基础设施
- Amazon 区域、网站、IP 地址范围和端点
- 使用 Amazon Quick 连接到亚马逊 VPC

作为一项托管服务，Quick 受到《亚马逊网络服务：安全流程概述》论文中描述的 Amazon 全球网络安全程序的保护。

如果您使用 Amazon 已发布的 API 调用通过网络访问 Amazon Quick，则客户端必须支持传输层安全 (TLS) 1.2 或更高版本。客户端还必须支持具有完全向前保密 (PFS) 的密码套件，例如短暂的 (DHE) 或椭圆曲线短暂的 Diffie-Hellman (ECDHE)。 Diffie-Hellman 大多数现代系统（如 Java 7 及更高版本）都支持这些模式。

此外，必须使用访问密钥 ID 和与 Amazon Identity and Access Management (IAM) 委托人关联的私有访问密钥对请求进行签名。或者，您可以使用 Amazon Security Token Service (Amazon STS) 生成临时安全凭证来对请求进行签名。

您可以从任何网络位置调用这些 API 操作，但是 Amazon Quick 确实支持基于资源的访问策略，其中可能包括基于源 IP 地址的限制。您还可以使用 Amazon Quick 策略来控制来自特定亚马逊虚拟私有云 (Amazon VPC) 终端节点或特定 VPC 的访问。实际上，这可以将对给定 Amazon Quick 资源的网络访问与 Amazon 网络中的特定 VPC 隔离开来。有关在 VPC 中使用 Amazon Quick 的更多信息，请参阅使用 Amazon Quick 连接到亚马逊 VPC。

Quick 中的安全性

Amazon Quick 提供了许多安全功能，供您在制定和实施自己的安全策略时考虑。以下最佳实操是一般准则，并不代表完整的安全解决方案。这些最佳实操可能不适合您的环境或不满足您的环境要求，请将其视为有用的考虑因素而不是惯例。

有关如何保护数据的更多信息，包括不使用客户数据培训或改进底层 LLM 的声明，请参阅亚马逊 Quick 中的数据保护。

有关人工智能和代理能力如何改变 Quick 风险分析的概念性解释，包括对抗内容风险的两条件模型，请参阅。Amazon Quick 中的 AI 和代理安全

在部署之前做出决定 -以下决策不可逆转或在初始配置后难以更改。在创建资源或注册用户之前，请谨慎制作它们。

在创建资源之前注册加密密钥 -默认情况下，Quick 会加密所有静态数据。有关更多信息，请参阅 静态加密。以下决定是关于您还是 Amazon 控制密钥。如果您需要控制保护数据的加密密钥，请在创建资源之前将客户管理的 KMS 密钥注册为账户默认密钥。两条关键路径很重要：

- 账户默认密钥 -参与资源类型在写入数据时选择账户默认密钥。更改默认值会影响将来的写入，但不会重新加密现有内容。
- Amazon Q 数据密钥 — 首次在账户中创建 Amazon Q 数据时，使用当时注册的默认密钥设置一次。之后您无法更改此密钥。有关更多信息，请参阅 亚马逊 Q 数据密钥。
- 研究资源 — 研究资源关联创作中的钥匙。创建的没有密钥关联的研究资源不能移动到以后的密钥关联中。

客户管理的 KMS 密钥支持需要企业订阅。有关参与资源类型的完整列表，请参阅客户管理的 KMS 密钥范围。

选择您的身份模型 — 在 IAM 身份中心、Active Directory、IAM 联盟和 Quick 本地用户中谨慎选择。配置和离职行为因型号而异。特别是，Quick 会检测非活动用户并填充 “不活跃用户” 列表。此检测仅适用于通过 IAM 身份中心或 Active Directory 进行联合的账户。有关更多信息，请参阅 Amazon Quick 中的用户生命周期和数据处理。

在创建时选择知识库访问模型 -对于支持的集成，请在创建时决定知识库是否支持访问控制列表 (ACL)。 Document-level ACL 配置是永久性的。您无法为没有 ACL 支持而创建的知识库启用 ACL，也无法在开启后将其关闭。要更改 ACL 配置，请从一开始就使用所需的设置创建一个新的知识库。

- 支持的集成 ——亚马逊 S3、谷歌云端硬盘、微软 SharePoint、Atlassian Confluence Cloud 和微软。 OneDrive

- 共享和检索是独立的控件 ——知识库共享决定谁可以使用知识库。对于 ACL-aware 知识库，源文档 ACL 进一步限制了每个授权用户可以检索哪些索引文档。在授予访问权限之前，请查看这两个控件。
- Fail-closed 行为 — 如果 Quick 无法评估查询的文档权限，则它不返回任何文档，而不是未筛选的结果。
- 同步节奏 — Quick 根据知识库刷新计划同步身份和文档权限更改，默认情况下，该计划每 24 小时更新一次。当您的访问变更要求时，可以配置更短的时间表。
- 共享电子邮件地址 — 如果多个 Quick 用户在命名空间内共享同一个电子邮件地址，则系统会拒绝使用该共享电子邮件的所有人进行访问。
- ACL 解析范围 — Quick 解析知识库创建者命名空间中的所有 ACL。
- 电子邮件回收 — 如果您的组织在下次刷新 ACL 之前重新分配了电子邮件地址，而之前的持有者从未使用 Quick 进行聊天，则可能会出现临时访问泄露的情况。在重新分配电子邮件之前，更新 ACL 并刷新知识库。
- 研究不兼容 — 启用文档级 ACL 的知识库与 Quick Research 不兼容。

有关更多信息，请参阅 知识库中管理 ACL 的最佳实践。

限制访问权限 -配置账户后，将访问权限限制为每个角色所需的最低访问权限。

应用最低权限 -分配与每个用户的职责相匹配的 Quick 角色。使用自定义权限配置文件进一步缩小角色可用的默认权限范围。自定义权限只能限制。他们无法授予用户尚未拥有的权能。当您在多个级别分配配置文件时，最具体的级别获胜：用户级别覆盖角色级别，后者覆盖账户级别。自定义权限需要企业订阅。有关更多信息，请参阅 自定义权限。

对于 BI 工作负载，使用行级安全性、列级安全性和运行身份角色来补充权限，以限制查询时的数据访问权限。

默认拒绝 AI 功能 — 如果您的组织有模型风险或变更批准要求，请限制 AI 能力类别，以便新的 AI 功能在发布当天被拒绝，除非您明确允许。没有这个限制，Quick 发布的所有新 AI 功能在发布后都会自动提供给所有用户。有关更多信息，请参阅 默认拒绝。

配置 AI 护栏 —— Built-in 内容安全屏蔽自动应用于聊天互动。您可以进一步配置多达 50 个被屏蔽的单词和短语，快速检查用户请求和生成的响应。有关更多信息，请参阅 亚马逊 Quick 中的 AI 护栏。

将监督与操作的运行方式相匹配 — Quick 支持两种具有不同安全特征的调用模型。将您的审查深度与每个模型的自主权和结果相匹配。

- On-demand 操作 — 交互式 User-initiated，并使用个人用户的个人凭据进行身份验证。每个操作都以调用用户的身份运行，并受该用户的连接器权限的限制。有关更多信息，请参阅 On-demand 行动。
- 自动化工作流程 - System-level 按计划或事件触发，非交互式，并在服务级别进行身份验证。自动化工作流程在服务级别进行身份验证。它不以个人用户的身份运行，不受该用户的连接器权限的限制，并且在无人值守的情况下运行。在审查期间对自动化工作流程进行更仔细的审查。有关更多信息，请参阅 自动化工作流。
- 限制自主执行 -如果部分或所有用户无法接受无人值守执行，请使用以下自定义权限功能对其进行限制：
  - 自动化 -防止受限用户创建、更新或运行自动化。
  - 流程 -限制创建、更新、共享和运行流程。
  - 触发器 -限制所有触发器功能，包括入站电子邮件触发器和快速事件触发器。

  在账户级配置文件中应用这些限制，以限制整个账户的无人值守执行。有关更多信息，请参阅 自定义权限。
- 添加审核步骤 — 对于适合人工审阅步骤的工作流程，使用人工在环任务中心暂停执行并在工作流程继续之前收集批准。有关更多信息，请参阅 Human-in-the-loop 任务中心。

将检索到的内容和外部内容视为不可信内容 -对抗性内容采取行动的风险需要两个条件：助手可以从您的信任边界之外读取内容，并且可以采取相应的措施。缩小任一侧会降低曝光度。

- 阅读界面 — 来自以下来源的内容进入助手的上下文：知识库和索引检索、上传到空间和聊天的文件、网络搜索、第三方研究提供商以及连接器返回的内容。
- 操作界面 -限制每个角色可用的连接器、操作和出站路径。缩小操作范围可以减少任何单个输入受损的后果。
- Built-in 屏蔽 — Built-in 安全检查会筛选用户请求，包括包含即时攻击的请求。将这种筛查与狭窄的动作范围相结合，而不是仅仅依赖筛查。有关更多信息，请参阅 亚马逊 Quick 中的 AI 护栏。

限制网络访问 — 使用 IP 和 VPC 终端节点规则来控制哪些网络可以通过 Web、嵌入式和移动访问快速到达。规则类型包括 CIDR 区块 (IPv4)、VPC ID 和 VPC 终端节点 ID。您最多可以添加 100 个 IP 和 VPC 终端节点规则。这些规则是全球性的，适用于所有人 Amazon Web Services 区域。规则更改最多可能需要 10 分钟才能生效。IP 和 VPC 终端节点规则需要企业订阅。

IP 和 VPC 终端节点规则不限制对公共 API 的访问。要限制 API 访问，请使用 IAM 策略条件。有关更多信息，请参阅 在 Amazon Quick 中开启互联网协议 (IP) 和 VPC 终端节点限制。

在离职之前转移所有权 ——每个用户都无法访问账户中没有所有者的资产。在将用户从账户中移除之前，转让连接器、代理和自动化的所有权。

- 审查孤立资产 -定期检查所有者已离开您的组织的连接器、代理和自动机。有关更多信息，请参阅 孤儿资产。
- 查看休眠连接 — 托管 OAuth 刷新令牌的生命周期为 90 天。使用此节奏作为触发器来查看是否仍然需要每个连接，并删除不再使用的连接。
- 规划整个生命周期 — 有关用户移除及其影响的详细指导，请参阅Amazon Quick 中的用户生命周期和数据处理。

查看剩下的内容 — 每条出站路径都支持客户，每个连接都有自己的身份验证和数据访问特征。在开启之前，请将每条路径作为潜在的出口通道进行检查。

要求对每个连接进行身份验证 -可用的身份验证选项取决于连接器类型。某些连接器类型允许无需身份验证即可连接，包括远程模型上下文协议 (MCP) 服务器、代理到代理连接器和通用 HTTP 连接器。在启用每个连接之前，请确认每个连接都需要身份验证。

- User-level OAuth — 每个用户都单独进行身份验证并以自己的身份行事。如果连接器支持，则首选用户级身份验证，因为连接配置错误的影响仅限于单个用户的访问范围。
- 共享客户端凭证连接 -连接器的所有用户共享一组证书。该连接器的每个用户都继承其覆盖范围和访问范围。缩小共享凭证的范围，并审查他们授予的内容。
- Per-connector 限制 — 您可以通过自定义权限限制单个操作连接器的 “创建和更新”、“共享” 和 “使用”，因此可以为一小部分用户而不是所有人启用连接器。有关更多信息，请参阅 自定义权限。

有关可用身份验证方法的更多信息，请参阅身份验证方法。

在启用每条出站路径之前对其进行审查 -在启用出站功能之前，请验证目的地和可以流向该路径的数据是否符合组织的要求。出站路径包括操作连接器、远程 MCP 服务器、Web 搜索、第三方研究提供商、公共应用程序、嵌入和导出目的地。有关可以留下哪些数据、触发哪些数据、谁控制数据以及需要验证什么的每条路径的详细信息，请参阅Amazon Quick 中的出站连接和数据出口。

配置可观察性 — 在大规模引入用户之前配置监控和日志记录。在设计监控和事件响应程序时，请同时使用以下信号。在依赖信号进行合规、检测或调查之前，请确认该信号涵盖了您打算跟踪的事件。

- CloudTrail— 记录支持的 API 操作和一组记录在案的非 API 事件，例如仪表板视图和用户管理操作。 CloudTrail 不捕获聊天对话内容或用户反馈。对于这些信号，请使用 CloudWatch 已售日志。有关更多信息，请参阅 使用监控亚马逊 Quick CloudTrail。

- CloudWatch 销售日志 — 五种日志类型将对话和操作数据传送到您控制的目的地（亚马逊 CloudWatch日志、亚马逊 S3 或 Firehose）：
  - 聊天对话 (CHAT_LOGS)
  - 用户反馈 (FEEDBACK_LOGS)
  - 代理和研究时间 (AGENT_HOURS_LOGS)
  - 索引存储使用量 (INDEX_USAGE_LOGS)
  - 知识库文件同步 (KB_FILE_SYNC_LOGS)

  默认情况下，出售的日志不流动。在启用 Quick AI 功能后不久配置交付，这样您就不会丢失早期的交互数据。有关更多信息，请参阅 使用 CloudWatch 日志监控亚马逊 Quick。
- CloudWatch 指标和警报 — Near-real-time 操作指标包括仪表板、视觉效果、数据集摄取、非结构化数据集、操作连接器和 SPICE 容量。您可以创建 CloudWatch 警报，当指标达到您指定的阈值时发送通知。有关更多信息，请参阅 使用 CloudWatch 指标监控亚马逊 Quick。
- 分析控制面板 -为 IAM 管理员提供使用情况、采用率和反馈见解。访问需要`quicksight:QuickSuiteUsageMetrics`权限。分析仪表板可以显示详细的查询文本、失败的查询内容以及与负面反馈相关的完整对话背景。仅向授权管理员授予分析访问权限。有关更多信息，请参阅 使用亚马逊快速分析控制面板。
- Feature-specific 报告 — 有些功能会生成自己的操作报告，例如记录每个文件同步状态的知识库同步报告。

您可以控制所有外部信号的保留。设置目的地保留政策以满足您的合规性要求。 CloudTrail 默认情况下，事件历史记录会保留 90 天的管理事件。 CloudWatch 日志、Amazon S3 和 Firehose 目标保留遵循您在每个目的地配置的策略。有关更多信息，请参阅 Amazon Quick 中的事件响应、记录和监控。

CloudTrail 记录元数据（谁、何时、什么操作），但不记录消息正文或响应内容。 CloudWatch 出售的聊天记录会捕获用户消息和系统响应，但不捕获源文档内容。分析仪表板仅在负面反馈审查范围内显示对话上下文。如果您的合规模型需要的信号未在此处列出，请在假设信号存在之前验证覆盖范围。

数据源连接 — 以下做法可帮助您安全地连接到数据源。

将 VPC 连接用于私有源 -对数据源中的数据和没有公共连接的本地服务器中的 Amazon 数据使用虚拟私有云 (VPC) 连接。对于 Amazon 来源，Quick 使用弹性网络接口与 VPC 中的数据源进行安全、私密的通信。对于本地来源，使用 Amazon Direct Connect 或 Amazon Site-to-Site VPN 创建安全的私有链接。VPC 连接需要企业订阅。有关更多信息，请参阅 在 Amazon Quick 中管理 VPC 连接。

使用 SSL 加密数据库连接 — 使用 SSL 连接到数据库，尤其是在使用公共网络时。在 Quick 中使用 SSL 需要由公共认可的证书颁发机构 (CA) 签署的证书。

为用户和数据访问配置防火墙规则 -要允许用户访问 Quick，请允许访问 HTTPS 和 WebSockets 安全 (wss://) 协议。要允许 Quick 访问非服务器上的数据库，请更改该Amazon 服务器的防火墙配置，以接受来自适用 Quick IP 地址范围的流量。有关更多信息，请参阅 网络和数据库配置要求。

Amazon Amazon Quick 的托管策略

要向用户、群组和角色添加权限，使用 Amazon 托管策略比自己编写策略要容易得多。创建仅为团队提供所需权限的 IAM 客户管理型策略需要时间和专业知识。要快速入门，您可以使用我们的 Amazon 托管策略。这些策略涵盖常见使用案例，可在您的 Amazon Web Services 账户中使用。有关 Amazon 托管策略的更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的Amazon 托管策略。

Amazon 服务维护和更新 Amazon 托管策略。您无法更改 Amazon 托管策略中的权限。服务偶尔会向 Amazon 托管策略添加其他权限以支持新功能。此类更新会影响附加策略的所有身份（用户、组和角色）。当推出新功能或有新操作可用时，服务最有可能更新 Amazon 托管策略。服务不会从 Amazon 托管策略中移除权限，因此策略更新不会破坏您的现有权限。

此外，还 Amazon 支持跨多个服务的工作职能的托管策略。例如，ReadOnlyAccess Amazon 托管策略提供对所有 Amazon 服务和资源的只读访问权限。当服务启动一项新功能时， Amazon 会为新操作和资源添加只读权限。有关工作职能策略的列表和说明，请参阅 IAM 用户指南中的适用于工作职能的 Amazon 托管式策略。

主题

- Amazon 托管策略： AWSQuickSightElasticsearchPolicy
- Amazon 托管策略： AWSQuickSightOpenSearchPolicy
- Amazon 托管策略： AWSQuickSightSageMakerPolicy
- Amazon 托管策略： AWSQuickSightAssetBundleExportPolicy
- Amazon 托管策略： AWSQuickSightAssetBundleImportPolicy
- Amazon Amazon 托管政策的快速更新

Amazon 托管策略： AWSQuickSightElasticsearchPolicy

提供此信息仅用于向后兼容。`AWSQuickSightOpenSearchPolicy` Amazon 托管策略取代`AWSQuickSightElasticsearchPolicy` Amazon 托管策略。

以前，您使用AWSQuickSightElasticsearchPolicy Amazon 托管策略来提供从 Amazon Quick 访问亚马逊 Elasticsearch Service 资源的权限。从 2021 年 9 月 7 日或之后，亚马逊 Elasticsearch 服务更名为亚马逊服务。 OpenSearch

无论您在何处使用AWSQuickSightElasticsearchPolicy，都可以更新到所调用的新 Amazon 托管策略AWSQuickSightOpenSearchPolicy。可以将 策略附加到您的 IAM 实体。Amazon Quick 还将该政策附加到一个服务角色，该角色允许 Amazon Quick 代表您执行操作。AWSQuickSightElasticsearchPolicy仍然可用，截至 2021 年 8 月 31 日，其权限与新政策相同。但是，AWSQuickSightElasticsearchPolicy 不再与最新更改保持同步。

该策略授予只读权限，允许访问来自 Amazon Quick 的资源 OpenSearch （以前称为 Elasticsearch）。

权限详细信息

该策略包含以下权限：

- es— 允许委托人使用es:ESHttpGet访问您的 OpenSearch （以前称为 Elasticsearch）域名、集群设置和索引。这是使用 Amazon Quick 提供的搜索服务所必需的。
- es— 允许委托人使用es:ListDomainNames列出您的 OpenSearch （以前称为 Elasticsearch）域名。这是通过 Amazon Quick 启动对搜索服务的访问所必需的。
- es— 允许委托人使用es:DescribeElasticsearchDomain搜索您的 OpenSearch（以前称为 Elasticsearch）域名。这是使用 Amazon Quick 提供的搜索服务所必需的。
- es— 允许委托人使用es:ESHttpPost和es:ESHttpGet处理您的 OpenSearch （以前称为 Elasticsearch）域名。这是使用对来自 Amazon Quick 的搜索服务域具有只读访问权限的 SQL 插件所必需的。

有关此 IAM 策略内容的信息，请参阅 IAM 控制台AWSQuickSightElasticsearchPolicy中的。

Amazon 托管策略： AWSQuickSightOpenSearchPolicy

使用AWSQuickSightOpenSearchPolicy Amazon 托管策略提供从 Amazon Quick 访问亚马逊 OpenSearch 服务资源的权限。 AWSQuickSightOpenSearchPolicy取代AWSQuickSightElasticsearchPolicy。截至 2021 年 8 月 31 日，该策略的权限与旧版策略 AWSQuickSightElasticsearchPolicy 相同。现在，您可以互换使用它们。从长远来看，我们建议将您的策略使用情况更新为 AWSQuickSightOpenSearchPolicy。

您可以将 AWSQuickSightOpenSearchPolicy 附加到 IAM 实体。Amazon Quick 还将此政策附加到一个服务角色，该角色允许 Amazon Quick 代表您执行操作。

此策略授予只读权限，允许访问来自 Amazon Quick 的 OpenSearch 资源。

权限详细信息

该策略包含以下权限：

- es— 允许委托人使用es:ESHttpGet访问您的 OpenSearch 域名、集群设置和索引。这是使用 Amazon Quick OpenSearch 提供的亚马逊服务所必需的。
- es— 允许委托人使用列es:ListDomainNames出您的 OpenSearch 域名。这是从 Amazon Quick 开始访问亚马逊 OpenSearch 服务所必需的。
- es— 允许委托人使用es:DescribeElasticsearchDomain和搜索es:DescribeDomain您的 OpenSearch 域名。这是使用 Amazon Quick OpenSearch 提供的亚马逊服务所必需的。
- es— 允许委托人使用es:ESHttpPost和es:ESHttpGet处理您的 OpenSearch 域名。这是使用具有从 Amazon Quick 访问亚马逊 OpenSearch 服务域名只读权限的 SQL 插件所必需的。

有关此 IAM 策略内容的信息，请参阅 IAM 控制台AWSQuickSightOpenSearchPolicy中的。

Amazon 托管策略： AWSQuickSightSageMakerPolicy

使用AWSQuickSightSageMakerPolicy Amazon 托管策略提供从 Amazon Quick 访问亚马逊 A SageMaker I 资源的权限。

您可以将 AWSQuickSightSageMakerPolicy 附加到 IAM 实体。Amazon Quick 还将此政策附加到一个服务角色，该角色允许 Amazon Quick 代表您执行操作。

该策略授予只读权限，允许从 Amazon Quick 访问 Amazon A SageMaker I 资源。

要查看AWSQuickSightSageMakerPolicy，请参阅Amazon 托管策略参考AWSQuickSightSageMakerPolicy中的。

权限详细信息

该策略包含以下权限：

- sagemaker – .
- s3— 允许委托人在所有以前缀开头的 Amazon S3 存储桶s3:GetObject上使用arn:aws:s3:::sagemaker.*来访问存储在 SageMaker AI 默认存储桶中的数据。这是将从 Amazon A SageMaker I Canvas 共享的模型加载到默认的亚马逊 AI Canv SageMaker as Amazon S3 存储桶所必需的。

- s3 – 允许主体使用 s3:PutObject 将对象导出到 Amazon S3 存储桶。这是支持从 Amazon Quick 到 Amazon A SageMaker I Canvas 的现有数据集来构建预测模型所必需的。
- s3— 允许委托人使用s3:ListBucket允许 Amazon Quick 验证亚马逊 S3 中现有的 Amazon SageMaker AI Canvas 存储桶。这是允许将数据从 Amazon Quick 导出到 Amazon A SageMaker I Canvas 以构建预测模型所必需的。
- s3— 允许委托人在 Amazon Quick 拥有的以前缀开头的所有 Amazon S3 存储桶s3:GetObject上使用。arn:aws:s3:::quicksight-ml这是允许 Amazon Quick 访问由 Amazon A SageMaker I Canvas 生成的预测所必需的。生成的预测可以附加到 Amazon Quick 数据集中。
- sagemaker— 允许委托人代表您使用sagemaker:CreateTransformJobsagemaker:DescribeTransformJob、和sagemaker:StopTransformJob执行 SageMaker AI 转换作业。Amazon Quick 请求可附加到 Amazon Quick 数据集 SageMaker 的人工智能模型的预测是必需的。
- sagemaker— 允许委托人使用列sagemaker:ListModels出你的 SageMaker AI 模型。这是允许生成的 SageMaker AI 模型显示在 Amazon Quick 中所必需的。

Amazon 托管策略： AWSQuickSightAssetBundleExportPolicy

使用AWSQuickSightAssetBundleExportPolicy Amazon 托管策略执行资产包导出操作。您可以将 AWSQuickSightAssetBundleExportPolicy 附加到 IAM 实体。

此策略授予只读权限，允许访问 Amazon Quick 资产资源。要查看此策略的详细信息，请参阅 Amazon 托管策略参考AWSQuickSightAssetBundleExportPolicy中的。

该策略包含以下权限：

- quicksight— 允许委托人使用quicksight:Describe*、查找和quicksight:List*提取 Amazon Quick 资产及其相应的权限。
- quicksight— 允许委托人使用quicksight:ListTagsForResource来获取 Amazon Quick 资产的标签。
- quicksight – 允许主体列出、执行和获取资产包导出作业的状态。此策略使用 quicksight:ListAssetBundleExportJob、StartAssetBundleExportJob 和 quicksight:DescribeAssetBundleExportJob 权限。

Amazon 托管策略： AWSQuickSightAssetBundleImportPolicy

使用AWSQuickSightAssetBundleImportPolicy Amazon 托管策略执行资产包导入操作。此托管策略不授予使用某些 VPC 连接和操作所需的任何 “iam:passrole按角色运行” 功能的权限。DataSource 此策略也不授予从用户 Amazon S3 存储桶检索对象的访问权限。

您可以将 AWSQuickSightAssetBundleImportPolicy 附加到 IAM 实体。该政策授予允许访问 Amazon Quick 资源的读写权限。要查看此策略的详细信息，请参阅 Amazon 托管策略参考AWSQuickSightAssetBundleImportPolicy中的。

该策略包含以下权限：

- quicksight— 允许委托人使用quicksight:Describe*和quicksight:List*检测 Amazon Quick 资产及其权限的变化。
- quicksight— 允许委托人使用quicksight:Create*和quicksight:Update*更改所提供资产包中的 Amazon Quick 资产和权限。
- quicksight— 允许委托人使用quicksight:ListTagsForResourcequicksight:TagResource、和quicksight:UntagResource更新 Amazon Quick 资产的标签。
- quicksight – 允许主体列出、执行和获取资产包导入作业的状态。此策略使用 quicksight:ListAssetBundleImportJob、quicksight:StartAssetBundleImportJob 和 quicksight:DescribeAssetBundleImportJob 权限。

Amazon Amazon 托管政策的快速更新

查看自该服务开始跟踪这些更改以来对 Amazon Quick Amazon 托管政策的更新的详细信息。要获取有关此页面变更的自动提醒，请订阅 Amazon 快速文档历史记录页面上的 RSS feed。

更改	描述	日期
AWSQuickSightAssetBundleExportPolicy - 新策略	Amazon Quick 添加了新的权限以简化资产捆绑包导出操作。	2024 年 3 月 27 日

更改	描述	日期
AWSQuickSightAssetBundleImportPolicy：新策略	Amazon Quick 添加了新的权限以简化资产捆绑包的导入操作。	2024 年 3 月 27 日
AWSQuickSageMakerPolicy：对现有策略的更新	Amazon Quick 添加了新的权限，允许与亚马逊 A SageMaker I Canvas 集成。	2023 年 7 月 25 日
AWSQuickSightElasticsearchPolicy：对现有策略的更新	Amazon Quick 添加了新的权限以提供对亚马逊 OpenSearch 服务资源的访问权限。	2021 年 9 月 8 日
AWSQuickSightOpenSearchPolicy：新策略	Amazon Quick 添加了一项新政策，允许从 Quick 访问亚马逊 OpenSearch 服务资源。	2021 年 9 月 8 日
Amazon 快速开始追踪变更	Amazon Quick 开始跟踪其 Amazon 托管策略的变更。	2021 年 8 月 2 日

在 Amazon Quick 中通过聊天提问、探索数据并获得见解

您可以使用 Amazon Quick 聊天提问、与 Quick 资源互动，并使用自然语言使用多个代理工作流程完成任务。当你提问时，Quick chat 会分析其有权访问的数据，以生成全面的回复。

快速聊天为您提供以下功能。

主题

- 欢迎消息
- 建议的提示
- 展开和折叠模式
- 代理选择器
- 将响应生成的范围限定为特定数据
- 与数据集聊天
- 与话题聊天
- 网页搜寻
- 上传文件和聊天
- 操作
- 流
- 记忆和响应个性化
- 来源引文
- 复制回复
- 提供反馈
- 神器面板
- 对话管理
- 响应事件
- Explanations
- 情境意识
- 在亚马逊 Quick 中管理您的偏好
- Amazon 快速聊天说明

欢迎消息

当您登录时，亚马逊快速聊天会显示一条欢迎消息。

建议的提示

为了帮助您开始在聊天中与资源互动，Amazon Quick 会显示建议的提示，您可以使用这些提示来了解有关 Amazon Quick 功能的更多信息。使用它们开始执行任务。选择提示后，Amazon Quick 会逐步指导您逐步了解完成任务所需的信息。

> **Note**
>
> 建议的提示是系统为系统代理生成的；您无法对其进行自定义。对于自定义代理，建议的提示可以由代理生成器或所有者创建和自定义。

展开和折叠模式

为了帮助提高您的工作效率和简化聊天互动，Amazon Quick 提供了两种独立的聊天窗口显示模式：

- 折叠模式 — 显示默认的聊天窗口。用于在所有 Amazon Quick 上下文中轻松访问聊天。
- 扩展模式 -在扩展视图中访问聊天。使用此模式可以在聊天窗口中工作，不受任何干扰。

您可以随时通过从右上角的导航菜单中选择聊天气泡图标来打开聊天界面。您也可以通过从顶部导航菜单中选择 “取消” 图标随时退出聊天。

代理选择器

Amazon Quick 中的聊天代理是对话助手，可帮助用户浏览数据、分析信息并采取行动。您可以选择自己创建的任何代理在聊天期间使用，也可以使用系统代理 “我的助手” 进行对话。

要了解有关代理的更多信息，请参阅使用代理。

将响应生成的范围限定为特定数据

当您使用 Amazon Quick 时，您可以使用数据筛选器定义希望聊天响应生成哪些数据。数据筛选器使您可以自定义聊天的专业领域。您的代理可用的数据取决于它是否受特定的 Amazon Quick 知识和集成约束，或者是否不受限制（未连接到特定 Amazon Quick 资源）。

默认情况下，代理了解您的所有 Amazon Quick 资源及其底层大型语言模型 (LLM)。使用聊天时，您可以在以下知识模式之间进行选择：

- 所有数据和应用程序 — Amazon Quick 将使用所有可用的知识来源（包括空间、仪表板、数据集、主题、知识库、操作集成和 LLM 知识）来对您的提示做出回应。
- 常识 — Amazon Quick 只会使用 LLM 知识来生成对您的提示的回复。它不会使用来自亚马逊 Quick 资源的任何知识。
- 特定数据和应用程序 — 与特定或多个空间、仪表板、数据集、主题、知识库或操作聊天。要选择特定资源，请选择选择资源。

另一方面，具有预定义知识的代理仅了解已与其关联的现有 Amazon Quick 资源及其基础的 LLM 知识。与具有预定义知识的代理聊天时，您将获得以下知识模式：

- Pre-defined 知识 — Amazon Quick 将仅使用与代理相关的亚马逊 Quick 资源知识和 LLM 知识来生成回复。您无法更改此设置。
- 其他数据和应用程序 — 与特定或多个空间、仪表板、数据集、主题或知识库和操作进行聊天。要选择特定资源，请选择选择资源。

与数据集聊天

您可以在 Amazon Quick 中与您的数据集聊天，使用自然语言提问并从数据中获得见解。首先，你需要先创建一个数据集。有关更多信息，请参阅创建数据集。

亚马逊快速聊天支持以下数据集类型：

- SPICE 数据集
- 针对亚马逊 Redshift、Athena、Athena、Aurora PostgreSQL 和亚马逊 S3 表直接查询数据集

> **Note**
>
> 聊天尚不支持针对其他数据源的直接查询数据集。

对于SPICE数据集，与数据集聊天时适用 2 TB 和 20 亿行的大小限制。

与话题聊天

您可以在 Amazon Quick 中与您的主题聊天，询问跨越多个数据集的自然语言问题。当您在聊天中选择一个主题作为数据上下文时， LLM-powered 聊天代理会使用定义的关系、数据集丰富元数据和自定义指令来生成跨数据集 SQL 查询并返回统一的答案。

要与主题聊天，请使用数据筛选器选择特定数据和应用程序，然后从列表中选择您的主题。或者导航到主题并选择聊天图标。

聊天代理遍历数据集之间的关系，确定哪些表包含相关列，使用适当的连接构建 SQL，并返回统一的答案。您可以在 “解释” 面板中查看生成的 SQL，以验证使用了正确的数据集和连接。

亚马逊快速聊天支持以下主题类型：

- 新主题（多数据集）— LLM-powered 聊天代理使用运行时联接生成跨数据集 SQL。它可以根据您定义的关系和自定义指令生成内部连接、左连接、外部连接、联合和子查询。
- 传统主题 — 传统 ML-based模糊搜索模型从主题中选择一个数据集，并仅查询该单个数据集。Cross-dataset 不支持查询。

有关创建和配置主题的更多信息，请参阅???。

网页搜寻

Amazon Quick 具有内置的网络搜索功能。Amazon Quick Chat 会自动搜索您的关联数据源和网络，根据需要提供来自其中一个或两个来源的全面答案。您可以通过单击聊天面板中的地球图标来关闭任何查询的网络搜索。最终答复中会适当引用从网络检索到的任何内容。

> **Note**
>
> 只有管理员启用了 Web 搜索，用户才能使用。

上传文件和聊天

您可以将文档上传到亚马逊快速聊天中，并要求亚马逊快速聊天根据上传文档的内容汇总或分析数据。

启动新对话时，您可以上传新文件，从保存的最近文档列表中进行选择，或者将文件直接拖放到对话中。

您一次最多可以上传 20 个文件，大小限制如下：

- 10 MB 用于图像 (`.jpeg`,`.png`)
- 10 MB 用于电子表格文件 (`.csv`,`.xls`,`.xlsx`)
- 其他支持的格式为 50 MB

支持的文件类型包括：

- 单词 (`.docx`)
- Excel (`.xls`,`.xlsx`)
- PowerPoint (`.ppt`, `.pptx`)
- PDF (`.pdf`)
- 图片 (`.jpeg`,`.png`)
- 文本文件 (`.csv`,`.txt`,`.rtf`,`.md`)
- 展望 (`.msg`)
- 结构化数据文件（ `.json`.`yaml`、 `.xml`.`vtt`、和常用代码文件）

所有文件加在一起解析的内容总量不能超过 665000 个字符。

> **Note**
>
> 如果您的文件超过文件数和字符数限制，则可以改为将其上传到空间。

在闲置 90 天后，通过聊天界面上传的文档将与关联对话一起删除。

> **Note**
>
> 不支持将音频和视频文件作为文件上传。

操作

Amazon Quick Actions 允许您通过 Amazon Quick 聊天界面在支持的第三方服务中执行相关任务，例如使用发送电子邮件或创建PagerDuty事件Microsoft Outlook，从而提高工作效率。您可以从 Amazon Quick 聊天界面调用任何已配置和可供您执行的操作。要选择操作，请使用数据范围筛选器中的操作应

用程序，然后选择要在其中执行操作的第三方应用程序。然后，从可用操作中选择要执行的操作。在执行操作之前，系统会检查您是否有权执行该操作。

要了解有关操作的更多信息，请参阅 Amazon Quick 中的操作。

流

使用 Amazon Quick Flows 为你在 Amazon Quick 聊天时执行的日常重复任务创建快捷方式。例如，如果您发现自己使用 Amazon Quick 聊天来创建和复制编辑产品发布描述，则可以使用 Amazon Quick Flows 来生成一个应用程序，该应用程序将您的草稿内容作为输入，然后生成经过内容、风格和语法审查的完善草稿作为输出。

您可以直接在对话中通过聊天运行流程。在单次对话中，你可以与聊天代理交谈，也可以运行流程。

要了解有关流程的更多信息，请参阅 Amazon Quick 中的流量。

记忆和响应个性化

Amazon Quick Chat 中的记忆可记住您的偏好、背景和过去的互动，从而帮助您实现个性化对话。聊天代理可以引用这些存储的信息，以提供更加个性化和与上下文相关的回复，而无需您在每次对话中重复信息，从而随着时间的推移提供更具相关性和量身定制的回复。

当您在 Amazon Quick 中与聊天代理互动时，您可以提供自己的偏好，包括：

- 回复风格和格式
- 经常访问的控制面板、空间、集成和其他 Amazon Quick 资产
- 关于你的角色和职责的背景
- 您执行的常见任务和工作流程

这些信息会安全地存储和获取，以增强您未来与聊天代理的互动。记忆是你特有的，不能与其他用户共享。要在聊天中从内存中获得最大价值，请遵循以下最佳实践：

- 明确您的偏好 — 当您希望聊天代理记住您的偏好、优先事项和背景时，请明确说明您的偏好、优先事项和背景。例如，“我更喜欢表格格式的报告” 或 “我在营销团队工作”。
- 提供相关背景信息 — 分享有关您的角色、职责和常见任务的信息，以帮助聊天代理更好地了解您的需求。
- 更新您的首选项 -当您的优先级发生变化时，将更新通知聊天代理，以确保存储的信息保持最新和相关性。

- 审查和完善 — 如果回复与您的期望不符，请提供反馈并阐明您的偏好，以改善未来的互动。

您可以保持对内存数据的控制。你可以前往 “对话记录” 并单击 “查看回忆” 来查看聊天记录。

> **Note**
>
> 聊天内存有以下限制：
>
> - 使用Amazon KMS 客户管理密钥配置的账户不支持聊天记忆。

来源引文

Amazon Quick 聊天回复以编号列表的形式提供文本内来源引文。要查看回复的来源，请选择句子末尾的数字。此时的对话框将显示标题、URL 以及用于生成回复的来源片段。选择 URL 可查看来源文档。

要查看完整来源列表，请在回复末尾选择来源。您可以使用来源列表对回复进行事实核查，或者进行更深入的分析。

复制回复

您可以复制并保存回复，以便日后查看和分析。要复制回复，请选择回复末尾的复制图标。

提供反馈

您可以使用竖起大拇指或竖起大拇指按钮，直接反馈您从 Amazon Quick 聊天中收到的回复。您的反馈用于帮助解决 Web 体验中的技术问题。

选择反对按钮时，您可以从以下反馈选项中进行选择：

- 不准确，事实上不正确
- 答案不完整
- 没明白我的问题
- 消息来源问题
- 太罗嗦了
- 攻击性或不安全的语言
- 其他

您也可以从反馈窗口复制对话详细信息以进行进一步的故障排除。

神器面板

Amazon Quick 中的人工制品是指使用 Amazon Quick 的底层大型语言模型 (LLM) 生成功能生成的任何 Amazon Quick 生成的内容，例如：合同、电子邮件草稿、社交媒体帖子、表格、交互式图表、代码块或任何 Amazon Quick 视觉效果。

Amazon Quick 在聊天期间作为响应生成的任何工件存储在工件面板中。您可以通过选择聊天中的对象下方的 “查看更多” 来访问聊天期间创建的任何构件。

您可以将构件下载为文本、CSV、代码文件、Word 文档、Excel 电子表格、 PowerPoint 演示文稿、PDF 和信息图表。目前不支持将构件保存到空间。

有关创建和下载文档和视觉对象的更多信息，请参阅文档和视觉创作。

对话管理

Amazon Quick 最多可存储 90 天的对话，您可以在左侧导航窗格中访问这些对话。您可以执行以下任务来管理对话：

- 开始新对话 - 从聊天控制菜单中选择 + 以开始新的对话。
- 查看对话历史记录 -选择时钟图标可查看最近 90 天的所有对话历史记录。您可以筛选特定代理的对话历史记录。

> **Note**
>
> 不支持搜索、保存、重命名和与其他用户共享对话。

响应事件

对于 Amazon Quick Chat 收到的每条自然语言提示，它都会在请求完成时生成实时处理步骤。在生成响应期间，可以将这些步骤视为响应事件的一部分，也可在 Amazon Quick 完成生成响应后访问这些步骤。响应事件根据您的聊天互动（无论您是在与上传的文件聊天还是与 Amazon Quick 资源聊天）而有所不同，并且会在回复最终完成之前捕获对回复的任何重写。响应事件还包括系统为对话生成的标识符，您可以复制和保存信息以进行故障排除。

Explanations

当您与仪表板和数据集聊天时，每个答案都包含一个解释，说明模型是如何得出每个数字声明的，包括模型使用的数据源、假设、过滤器、计算和 SQL 查询。您可以通过单击按钮直接查看模型的假设，而不是通过查找原始来源并重新创建逻辑来手动验证每个答案。

当您打开 “解释” 时，您可以看到以下组件：

- 在中找到的数据 -显示见解来源的仪表板、表格或数据集。
- 筛选器 -列出用于得出答案的仪表板筛选值。
- 假设 — 直接从数据或世界知识中解开任何源自大型语言模型 (LLM) 的定义。
- 计算解释 — 显示模型为得出答案而执行的所有计算，以自然语言和数学公式表示。
- 生成的 SQL（仅限数据集）-显示生成每个数字声明的特定 SQL 查询。

有关更多信息以及示例，请参阅 the section called “聊天解释”。

情境意识

亚马逊快速聊天具有上下文感知功能。它会注册您正在与之交互的 Amazon Quick 资源，并将您的聊天范围自动限定为该资源。这样，当你开始聊天时，你正在互动的资源已经包含在聊天的知识源中。

如果您在正在进行的聊天中导航到特定的 Amazon Quick 资源，并且该资源支持聊天，则 Amazon Quick Chat 将自动注册您的新上下文并询问您是否想与导航到的特定资源聊天。如果你想在你所处的模式下继续聊天，你可以选择 “忽略消息”。或者，你可以选择 “是”，将聊天重点放在与你互动的特定资源上。如果您这样做，Amazon Quick 会自动将您的聊天互动范围限定在上下文中的资源范围内。

在亚马逊 Quick 中管理您的偏好

Amazon Quick 中的用户偏好让您可以控制 Quick 的外观、感觉和工作方式。你可以自定义聊天体验、设置默认聊天代理、个性化Quick与你的互动方式以及管理你的记忆——所有这些都通过一个设置模式完成。

自定义您的聊天体验

您可以将默认聊天面板设置为以展开或折叠模式打开。默认情况下，Quick 会自动记住您上次使用的设置。例如，如果您在会话期间展开聊天面板，Quick 会更新您的默认面板，以便下次您返回时该面板以展开形式打开。您也可以随时通过 “首选项” 模式手动设置首选默认值。

设置您的默认聊天代理

你可以选择一个首选的聊天代理，它会在你每次打开 Quick 时向你打招呼。除了选择默认代理外，您还可以为 My Assistant 预先选择默认知识范围。可用的知识范围选项有：

- 所有数据和应用程序 -快速搜索所有连接的数据源和应用程序。
- 常识 — 仅使用常识快速响应，无需搜索您的关联数据。
- 特定数据和应用程序 -快速仅搜索您指定的数据源和应用程序。

每次开始新的对话时，系统会自动应用您选择的代理和知识范围。

个性化您的体验

你可以让 Quick 知道该怎么称呼你，并分享你在工作中的关注领域。Quick 使用此上下文来个性化回复，让您的体验与您的角色和职责更加相关。

管理你的记忆

您可以直接从 “偏好设置” 中查看和管理您的回忆。回忆是 Quick 从对话中学到的见解，可以实现个性化的未来互动。在 “回忆” 部分，您可以：

- 查看所有保存的回忆。
- 搜索特定的记忆。
- 删除个人记忆。
- 一次删除所有记忆。


访问用户首选项

要访问和配置您的首选项，请执行以下操作：

1. 转到亚马逊 Quick 主页的右上角。
2. 选择您的账户名。
3. 从下拉菜单中选择 “首选项”。
4. 在任何可用部分中进行更改。
5. 选择 “保存” 以应用您的更改，或选择 “取消” 以丢弃更改。

Amazon 快速聊天说明


在 Amazon Quick 中，当您与仪表板和数据集聊天时，每个答案都包含一个解释，显示模型是如何得出每个数字声明的，包括模型使用的数据源、假设、筛选器、计算和 SQL 查询。您无需通过查找原始来源并重新创建逻辑来手动验证每个答案，只需单击一下按钮即可直接查看模型的假设。




与您的仪表板聊天

当您与仪表板数据聊天时，打开说明以查看选择了哪些仪表板和工作表。您还可以查看应用了哪些过滤器。这可以帮助您验证答案是否符合您的意图。

例如，假设你打开 “试驾转换” 仪表板，问 “哪些电动汽车车型的满意度几乎满分，但转化率却很低？” 你想看看有些汽车试驾是否良好，但没有促成销售。打开 “解释” 并查看 “假设” 部分。Chat 使用车辆型号命名术语来定义 “电动汽车模型”。它搜索了以 “E”（电动）或 “SE”（运动型电动）结尾的名字。尽管在大多数情况下这可能是正确的，但确保准确性的最佳字段是 “vehicle_fueltype”。你可以直接在聊天中输入：“使用车辆燃料类型来识别电动汽车。” 然后，打开刷新后的正确解释。


Explanation
Data point 1
"Table describing electric vehicle models with satisfaction scores and conversion rates"
Found data in
Test Drive Performance and Conversi...
4 filters
Vehicle & Engagement Analysis
Modified
Existing
Categorical
status equals: all
customer_role equals: all
country equals: all
vehicle_fueltype equals: all
Assumptions
'electric car models' → identified models ending with ' E', ' SE', or containing 'SE ALL4'
'satisfaction score' → mapped to avg_satisfaction column from 'Average Customer Satisfaction by Vehicle Model' visual
'conversion rate' → calculated from lead_to_offer column in 'Lead Conversion by Vehicle Model' visual
Calculations explained
Retrieved satisfaction scores from the 'Average Customer Satisfaction by Vehicle Model' visual and conversion data from the 'Lead Conversion by Vehicle Model' visual on the Vehicle & Engagement Analysis sheet. Identified electric models by filtering for model names ending in ' E' or ' SE' or containing 'SE ALL4'. Calculated conversion rate for each model by dividing the count of test drives that converted (lead_to_offer = true) by total test drives and multiplying by 100.
Calculation
Data point 2



解释组件

- 在中找到的数据-显示见解来源的仪表板和相应的工作表。
- 筛选器-列出用于得出答案的仪表板筛选器值。

- 假设 — 直接从数据（如引用代理指令）或世界知识中解压缩任何大型语言模型 (LLM) 派生的定义。
- 计算解释-显示模型为得出答案而执行的任何计算，以自然语言和数学公式形式呈现。

与您的数据集聊天

当你直接与数据集聊天时，你可以看到生成的 SQL 查询。使用这些查询来验证模型是否理解您的意图。在汽车经销商的例子中，假设你问 “缺席率是多少，哪款车型最难以应对？”

- 在中找到的数据-显示见解来源的数据集。
- 假设 — 直接从数据（例如引用数据集级别的描述性元数据）或世界知识中解压缩任何 LLM-derived 定义。
- 计算解释-显示模型为得出答案而执行的任何计算，以自然语言和数学公式形式呈现。
- 生成的 SQL-显示生成每个数字声明的特定 SQL 查询。

Explanation

Data point 1

"Out of **2,000** total test drives, **338** were no-shows — giving an overall no-show rate of **16.90%**."

Found data in

VBS_test_drives

Assumptions

- *'no-show rate'* → filtered column *status* to 'NO_SHOW' and calculated percentage

Calculations explained

Queried the VBS_test_drives dataset to count total test drives (2,000) and those with status 'NO_SHOW' (338), then calculated the percentage: 338 divided by 2,000 equals 16.90%.

Calculation

$$\text{No-Show Rate} = \frac{338}{2{,}000} \times 100 = 16.90\%$$

SQL query

```
SELECT
  COUNT(*) AS total,
  SUM(
    CASE
      WHEN "status" = 'NO_SHOW' THEN 1
      ELSE 0
    END
  ) AS no_shows,
  ROUND(
    100.0 * SUM(
      CASE
        WHEN "status" = 'NO_SHOW' THEN 1
        ELSE 0
      END
    ) / COUNT(*),
    2
  ) AS no_show_rate_pct
FROM
  "VBS_test_drives"
```

使用 Amazon Quick 创建文档和视觉效果

Quick 可以根据自然语言要求创建专业品质的文档和商业视觉效果。您可以直接在 Quick 中创建和编辑 Word 文档、Excel 电子表格、 PowerPoint 演示文稿、PDF、信息图表和其他商业视觉对象。描述你需要什么，Quick 会生成一个可下载的文件，你可以立即使用或进一步完善。

以下快捷功能提供文档和视觉创作：

- 快速聊天 — 通过对话请求创建和编辑文档和视觉效果。有关更多信息，请参阅 the section called “在聊天中创建文档和视觉效果”。

主题

- 支持的文档和视觉类型
- 文档和视觉创作的工作原理
- 在聊天中创建文档和视觉效果
- 编辑现有文档
- 处理上传的文件
- 使用模板
- 预览和下载
- 商业视觉创作
- 品牌主题
- 最佳实践
- 限制

支持的文档和视觉类型

Quick 支持创建以下文档和视觉类型：

Word 文档 (.docx)

创建专业报告、提案、合同和其他基于文本的文档。Quick 生成包含样式、表格、图像、图表、页眉、页脚和目录的格式化文档。

Excel 电子表格 (.xlsx)

使用公式、图表、条件格式和多个工作表创建电子表格。Quick 支持仪表板、财务模型、数据分析工作簿、跟踪器和数据导出。

PowerPoint 演示文稿 (.pptx)

创建包含专业主题、布局、图表、演讲者备注和视觉元素的幻灯片。Quick 可以从头开始或从现有模板创建演示文稿。

PDF 文档 (.pdf)

使用样式化页面、表格、页眉、页脚和页码创建格式化的 PDF 文档。

商业视觉效果 (.png)

根据自然语言描述创建可视化信息图表、海报、图表和图表。

文档和视觉创作的工作原理

当您请求文档或视频时，Quick 会使用 AI-powered 流程来解释您的请求并生成文件。具体流程如下：

1. 您可以使用自然语言描述要创建的文档。例如，“在 Excel 中创建季度销售报告，其中包含按地区显示收入的图表。”
2. Quick 确定适当的文档类型并使用专门的文档创建工具生成文件。
3. 在构建文档时，您会看到描述生成过程每个步骤的实时进度更新。
4. 文档创建完成后，您可以在专用面板中对其进行预览，以查看内容和格式。
5. 如果预览中一切正常，则可以下载文档。如果您需要对内容进行编辑和进一步完善，可以向文档的特定部分添加注释，并重新生成包含反馈的文档。对于适用于整个文档的更广泛的更改，您还可以使用聊天来提供反馈和建议的更改。

您也可以上传文件以用作生成文档的输入。例如，您可以上传 CSV 文件并让 Quick 根据数据创建 Excel 仪表板，或者上传 Word 文档并要求进行特定编辑。

在聊天中创建文档和视觉效果

您可以通过描述所需的内容来直接在快速聊天中创建文档和商业视觉效果。

创建新文档或视觉对象

1. 打开快速聊天。
2. （可选）上传要用作源数据的任何输入文件。您可以上传电子表格 (.csv、、.xlsx) .xls、文档 (.docx)、演示文稿 (.pptx)、PDF 和 JSON 文件。
3. 描述您要创建的文档。具体说明内容、结构、格式和任何分析要求。有关示例，请参阅以下部分。
4. Quick 生成文档并在工作时显示进度更新。文档准备就绪后，它会出现在预览面板中。
5. 选择 “下载”，将文件保存到您的设备上。

提示示例

以下示例演示了您可以创建的文档和视觉对象的范围，从简单的文档到复杂的多页财务模型。

财务建模 (Excel)

> “我们公司正在评估是建造新的配送中心还是租赁额外的仓库空间。创建一个 Excel 模型，比较 10 年内建筑和租赁的总拥有成本。包括一份假设表，其中包含我可以调整的建筑成本、租赁费率、年度上涨百分比、维护成本和折扣率。通过计算净现值和内部收益率，为每种情景创建10年现金流预测。添加收支平衡分析表和结论页面，将这两个选项与图表进行比较。”
>
> 这将生成一个多页工作簿，其中包含可编辑的假设页面、每种情景的逐年现金流预测、在您更改输入时更新的Excel公式以及包含比较图表和财务指标的结论表。

Data-driven 演示文稿 (PowerPoint)

> “使用随附的季度销售 CSV，创建可供董事会使用的演示文稿 PowerPoint 。包括包含关键指标的执行摘要幻灯片、带条形图的区域细分、带折线图的同比趋势分析以及带有战略建议的最终幻灯片。使用深色专业主题搭配我们公司的颜色（海军蓝和金色）。”
>
> 在提示旁边上传您的数据文件。Quick 提取数据，生成图表，然后在所有幻灯片中应用所请求的主题。

合同文件 (Word)

> “在 Word 中创建专业服务协议。包括工作范围、带有里程碑时间表的付款条款、知识产权、保密、终止条款和责任限制等章节。在末尾添加签名块。使用带有编号的章节和小节的正式法律格式。”
>
> 这将生成一个结构化的法律文档，其中包含适当的标题层次结构、带编号的条款、格式化的表格和签名块。

操作控制面板 (Excel)

“在 Excel 中创建项目管理仪表板。包括一份包含预算利用率、日程差异和资源分配的 KPI 卡片的汇总表。添加任务跟踪器工作表，其中包含使用条件格式的状态列（绿色表示在轨道上，黄色表示有风险，红色表示已阻止）。添加 Gantt-style 时间表和带有严重性评分公式的风险登记册。”

这将生成一个包含条件格式的多表工作簿、计算状态指标的公式以及可视化项目运行状况的图表。

研究报告（带数据的文字）

“使用随附的PDF研究论文和CSV数据集，创建一份Word报告，该报告汇总了主要发现，包括方法论部分，以带交替行阴影的格式表格显示数据，并添加显示主要趋势的图表。在顶部包括目录和执行摘要。”

根据您的提示上传两个文件。快速读取 PDF 内容和 CSV 数据，然后生成格式化报告，将两个来源与嵌入式图表和表格进行综合。

视觉信息图

“创建一张信息图，展示采用可再生能源的全球影响。包括过去十年太阳能和风能容量增长的统计数据、突出主要采用国的世界地图，以及可再生能源和化石燃料能源之间能源成本的比较。使用带有绿色和白色调色板的简洁、现代的设计。”

这将生成一个可视化设计的信息图，其中包含数据可视化、地理元素和样式排版。由于没有使用此提示上传任何源数据，因此显示的统计数据仅供参考。您可以通过提供数据文件或在聊天中描述更新来细化值。

编辑现有文档

您可以编辑 Quick 之前创建的文档，也可以上传自己的文件进行编辑。在应用您请求的更改时，Quick 会保留现有的格式和结构。对于大多数文档类型，您可以上传自己的文件进行编辑。有关详细信息，请参阅下面的各个文档类型。

编辑现有文档

1. 在快速聊天中，上传您要编辑的文档，或者在之前生成文档的地方继续对话。
2. 描述您要进行的更改。例如：
   - “将所有标题颜色更改为深蓝色。”
   - “向第一个表中添加一个名为 Status 的新列。”

- “更新标题幻灯片以显示 2026 年第一季度业绩。”

3. Quick 应用编辑内容并生成文档的更新版本。

每种文档类型都支持以下编辑功能。

Word (.docx)

- 文本替换-替换整个文档中的单词或短语。示例：“将 2025 年的所有实例更改为 2026 年。”
- 格式更改-更新字体、颜色、大小和样式。示例：“将所有标题 1 文本设置为深蓝色和 16pt。”
- 分区管理-添加、删除或重新排序分区。示例：“将结论部分移至附录之前。”
- 表格修改-添加行、列或更新单元格值。示例：“向项目跟踪表中添加状态列。”
- 页@@ 眉和页脚-添加或更新页眉、页脚和页码。示例：“添加带有公司名称和页码的页脚。”

Excel (.xlsx)

- 单元格更新-修改值、公式和数字格式。示例：“将单元格B5中的第四季度收入数字更新为350万美元。”
- 添加图表-添加或修改图表和可视化效果。示例：“添加比较所有季度收入的条形图。”
- 工作表管理-添加新工作表或重组现有工作表。示例：“添加一个汇总表，其中包含每个区域工作表的总计。”
- 格式-更新样式、条件格式和布局。示例：“应用交替的行颜色并将标题行加粗显示。”

PowerPoint (.pptx)

- 内容更新-更改文本、标题和要点。示例：“更新标题幻灯片以显示 2026 年第一季度业绩。”
- 布局更改-修改幻灯片布局和视觉元素。示例：“将幻灯片 3 更改为两栏布局，图表位于右侧。”
- 数据修改-更新图表数据和表格内容。示例：“使用上传的电子表格中的新数据更新销售图表。”
- 幻灯片管理-添加、移除或重新排序幻灯片。示例：“在介绍后添加一张包含团队概述的新幻灯片。”

信息图表 (.png)

信息图编辑适用于在当前对话中创建的视觉效果。您可以请求更改先前生成的信息图，而无需上传单独的文件。

- 文字更改-更新标题、标签和描述。示例：“将标题更改为 “全球变暖趋势”。
- 视觉更新-修改颜色、布局和样式。示例：“将背景设为蓝色，然后增加统计数据的字体大小。”

> **Note**
>
> 无法在原地编辑 PDF 文档。要修改 PDF，Quick 会提取内容并使用您请求的更改创建一个新的 PDF。

处理上传的文件

您可以上传文件以在创建文档和视觉对象时用作输入。快速读取您上传的文件的内容，并使用它来生成请求的输出。

常见使用案例包括：

- 上传 CSV 或 JSON 文件并根据数据创建 Excel 控制面板或报告
- 上传 PDF 并将其内容转换为 Word 文档或演示文稿
- 上传多个源文件并创建合并摘要文档
- 上传 PowerPoint 模板并创建与其视觉风格相匹配的新演示文稿

支持的输入文件类型：

- 电子表格：`.csv`、、`.xls` `.xlsx`
- 文档：`.docx`，`.pdf`
- 演示文稿：`.pptx`
- 数据文件：`.json`
- 品牌资产：`.svg`（用于品牌主题的徽标）

使用模板

您可以将现有文件作为模板上传，以便 Quick 创建与原始文件的视觉设计、品牌和格式相匹配的新内容。模板支持因文档类型而异， PowerPoint 提供了最全面的模板克隆工作流程。当您的组织有标准化的文档样式并希望在新文档中保持这些样式时，这很有用。

PowerPoint 模板

PowerPoint 拥有最全面的模板支持。当您上传`.pptx`文件并让 Quick 使用该文件作为模板创建新的演示文稿时，Quick 会执行以下操作：

1. 检查模板以发现幻灯片布局、形状名称、主题字体和主题颜色。
2. 按类型对模板幻灯片进行分类，例如标题或封面幻灯片、章节分隔符和内容幻灯片。
3. 克隆与新内容的每个部分最匹配的模板幻灯片。克隆功能会保留原始模板中的背景、品牌颜色、装饰元素、图标和图像。
4. 通过替换克隆的幻灯片中的文本来填充新内容，同时保持视觉设计不变。

结果是一个新的演示文稿，其中包含您的内容，看起来像是使用原始模板手工制作的。

要使用 PowerPoint 模板，请执行以下操作：

1. 在快速聊天中上传您的`.pptx`模板文件。
2. 描述您要创建的新演示文稿。提及您要使用上传的文件作为模板。例如：
   - “使用此模板，创建一个 12 张幻灯片的演示文稿，介绍我们 2026 年产品路线图。”
   - “使用此模板和所附的 CSV 数据创建季度业务评估套件。”
3. 使用模板的视觉设计和您的新内容快速生成演示文稿。

PowerPoint 当模板包含各种幻灯片布局（例如标题幻灯片、带有文本占位符的内容幻灯片和分区分隔符）时，模板效果最佳。快速根据内容为新演示文稿中的每张幻灯片选择最合适的布局。

Excel 模板

当您将现有`.xlsx`文件作为模板上传时，Quick 会克隆工作簿并保留其格式、公式和结构。然后，它会在克隆的工作簿中填充您的新数据，同时保持原始样式不变。

这对于以下方面很有用：

- 每个周期使用相同布局的定期报告，例如月度财务报表或季度仪表板
- 标准化工作簿包含预先构建的公式、条件格式和数据验证规则，您想在新数据中重复使用这些规则
- 带有特定标题样式、配色方案和图表格式的品牌电子表格

要使用 Excel 模板，请上传您的`.xlsx`文件并描述要填充的数据。例如：“使用此模板，在收入表中填写附件 CSV 中的数据，然后更新仪表板图表。”

文字模板

Word 文档没有专门的模板克隆工作流程。但是，您可以通过上传现有.docx文件并让 Quick 使用新内容对其进行编辑来实现类似的结果。编辑时，Quick 会在应用您请求的更改时保留原始格式、样式、页眉、页脚和结构。

例如，如果您的组织有一个带有特定字体、颜色和分区布局的品牌报告模板，则可以将其上传并询问：“用以下项目详细信息替换此报告模板中的占位符内容...”

对于从头开始创建的新 Word 文档，Quick 会应用具有可配置样式的专业格式。您可以在提示中指定字体、颜色和布局首选项，以符合组织的标准。

预览和下载

Quick 创建文档或视觉对象时，它会出现在预览面板中。您可以通过从聊天项目下方选择 “查看更多” 来访问预览面板。

在预览面板中，您可以：

- 预览创建的文档或视觉对象
- 将其下载到您的设备上
- 通过在聊天中发送后续消息继续编辑

支持以下下载格式：

Type	下载格式
Word 文档	.docx
Excel 电子表格	.xlsx
PowerPoint 演讲	.pptx
PDF 文档	.pdf
信息图表和商业视觉效果	.png

商业视觉创作

Quick 可以创建商业视觉效果，例如信息图表、图表和数据可视化。您可以将见解转化为可共享的图像，用于演示文稿和报告，或者生成用于商务沟通的专业图形。

商业视觉效果有两种可用方式：

独立的信息图表和视觉效果

您可以通过在 Quick chat 中描述所需的内容来创建独立的业务视觉效果。Quick 会生成专业设计的图像，您可以下载和共享。这些视觉效果非常适合：

- Data-driven 概述关键指标和趋势的信息图表
- 利益相关者沟通的比较图表和图表
- 高管简报和团队最新动态的视觉摘要
- 流程图和工作流程可视化

提示示例：

- “创建一张信息图，将我们的第一季度和第二季度的业绩指标与显示收入增长、客户获取和留存率的图表进行比较。”
- “创建我们三年战略路线图的可视化摘要，包括每个阶段的里程碑和关键可交付成果。”
- “使用随附的 CSV 创建数据可视化，用地图和辅助条形图显示区域销售分布。”

您还可以通过描述所需的更改来编辑以前创建的视觉效果。例如：“将配色方案更改为蓝色和白色，然后将标题更新为上半年 2026 结果。”

文档中嵌入的视觉效果

创建 Word 文档、 PowerPoint 演示文稿或 PDF 时，您可以要求 Quick 在文档中包含生成的视觉效果。这些嵌入式视觉效果包括：

- 演示文稿标题幻灯片和章节分隔线的背景图片和英雄视觉效果
- 报告和提案的插图和概念视觉效果
- 带有透明背景的自定义图标和装饰元素
- 根据您上传的数据创建的数据图表和可视化效果

要在文档中包含视觉效果，请在提示中提及它们。例如：

- “使用标题和分区幻灯片上生成的英雄图片，创建关于我们产品发布的 PowerPoint 演示文稿。”
- “为每个解决方案部分创建带有插图的封面和概念视觉效果的 Word 提案。”

> **Note**
>
> 每个视觉效果需要几秒钟才能生成。为了获得最佳效果，请将视觉生成请求限制为每个文档的几张图像。

品牌主题

通过提供主题资源，您可以将组织的品牌标识应用于创建的文档和视觉效果。当品牌主题文件可用时，Quick 会自动应用您的品牌颜色和徽标。

品牌主题支持以下资产类型：

- 定义品牌颜色的主题配置文件
- SVG 格式的徽标文件

要应用品牌主题，请将您的模板配置文件（JSON 格式）和 SVG 徽标资源与您的文档请求一起上传到快速聊天中。主题配置文件将您的品牌颜色定义为十六进制值。Quick 检测主题文件并将您的品牌颜色和徽标应用于生成的输出。

> **Note**
>
> 商业视觉和信息图表的品牌主题支持品牌颜色和徽标。模板配置中不包含排版和其他品牌图片资产，但可以在聊天中以文件上传的形式提供。

品牌主题适用于所有文档和视觉类型，包括 Word 文档、Excel 电子表格、 PowerPoint 演示文稿、PDF 和信息图表。

最佳实践

请遵循以下最佳实践以获得最佳结果：

- 请具体说明您的要求。包括有关内容、结构、格式和任何特定要求的详细信息。例如，不是 “创建报告”，而是尝试 “创建包含执行摘要、三个带表格的数据节和一个结论的 Word 报告”。
- 尽可能提供源数据。上传 CSV、Excel 或 JSON 文件，这样 Quick 就可以使用真实数据而不是生成占位符内容。
- 对您的文档进行迭代。从初稿开始，然后要求在后续消息中进行具体的编辑。这通常比尝试在单个请求中指定所有内容更有效。
- 指定文档类型。在请求中提及您想要的文件格式（Word PowerPoint、Excel、PDF），以确保 Quick 生成正确的文档类型。
- 使用模板实现一致的样式。创建演示文稿时，请上传现有`.pptx`模板，以便在整个组织中保持一致的视觉风格。

限制

以下限制适用于在 Quick 中创建文档和视觉对象：

- 当您提供源数据时，Quick 会完全按照给定的方式使用源数据，并且不会伪造其他数据点。如果未提供源数据，Quick 可以生成说明性值，例如模型和模板的常用假设或样本输入。对于可编辑的文档类型（Word、Excel 等 PowerPoint），这些值明确显示为默认值，您可以直接在下载的文件中对其进行修改。对于信息图表 (PNG)，您可以通过在聊天中描述想要的更新来请求更改。
- 无法在原地编辑 PDF 文档。要修改 PDF，Quick 会提取内容并重新创建文档。
- 复杂的格式或高度自定义的布局可能需要多次迭代才能达到预期的结果。
- 目前不支持将生成的文档保存到空间。

在 Amazon Quick 中创建、自定义和部署 AI-powered 聊天代理

Amazon Quick 中的聊天代理可帮助用户浏览数据、分析信息并采取行动。用户可以使用快速聊天界面与聊天代理互动。聊天代理通过开放式对话提供帮助，这些对话由特定目标、知识来源和任何关联工具提供支持。聊天代理可以从简单的问答界面演变为协调复杂工作流程的更高级的功能。

您可以使用聊天代理来：

- 通过自然语言对话生成内容并提供答案
- 分析和汇总来自互联空间、仪表板、主题、数据集和上传文件的信息
- 调用操作来执行预定义的步骤，以获得一致、可重复的结果

> **Note**
>
> 要了解有关使用聊天代理聊天的更多信息，请参阅使用 Amazon 快速聊天。

主题

- 聊天代理类型
- Amazon 用户与聊天代理的快速互动
- 聊天代理的 Amazon Quick 用户权限
- 聊天代理的自定义权限
- 系统聊天代理
- 自定义聊天代理
- 聊天代理上下文来源和最佳实践
- 使用聊天代理

聊天代理类型

Amazon Quick 支持两种类型的聊天代理：

- 系统聊天代理-默认情况下，此聊天代理（“我的助手”）自动可供所有用户使用。系统聊天代理充当基本计划器，没有自己的固有数据或操作，它可以在聊天期间动态访问每个用户可用的资源，从而可以

根据个人用户权限和可用内容进行定制。管理员用户通过将特定用户指定为所有者来控制系统聊天代理设置，这样他们就可以自定义聊天代理的角色和其他设置。

系统聊天代理启用了所有聊天功能，包括文件上传功能、法学硕士知识访问、毒性和其他护栏、网络搜索。它还包括聊天数据范围界定机制，可根据用户权限提供对空间、主题、仪表板、知识库和操作的访问权限。

- 自定义聊天代理 — 这些聊天代理可由在 Amazon Quick 中具有聊天代理创建功能的用户根据特定用例进行创建和定制，并与任何人共享。管理员可以选择限制特定用户和群组创建自定义聊天代理，同时仍允许用户通过聊天使用聊天代理。聊天代理返回的响应范围仅限于其调用用户有权访问的内容。

自定义聊天代理可以通过以下方式与 Amazon Quick 资源进行交互：

- 预配置资源-这些聊天代理在寻找答案或将操作编排为默认行为时，仅使用已配置的资源（例如，空间作为知识来源，操作连接器作为工具）。聊天时，用户可以根据需要附加其他资源或直接调用操作。例如，除非用户明确调用聊天代理，否则默认情况下，仅配置了包含文件的空格的聊天代理无法执行操作。同样，除非用户附加空间或仪表板来获取企业特定的答案，否则仅配置了操作的聊天代理依赖于法学硕士的知识。但是，用户可以在聊天界面中附加其他空格或直接调用他们可能有权访问的其他操作。
- 在构建时不固执己见 — 这些聊天代理在构建时最初没有配置资源（空格或操作连接器，或两者兼而有之）。聊天决定聊天代理的资源边界。例如，如果没有为聊天代理配置任何空间，则聊天将默认为所有空间或 LLM 知识，直到用户进行更改。如果没有为聊天代理配置任何操作连接器，则在聊天期间，在用户选择不包括操作的资源之前，代理将可以使用用户有权访问的所有操作。

聊天期间的用户资源选择会影响聊天代理的行为。如果用户选择了空间，聊天代理将只使用该空间内的数据进行回答，并在该空间内采取可用的操作（如果在构建时没有固执己见）。如果用户选择仪表板、主题或知识库，则聊天代理将仅从该来源回答，并且不会采取任何行动，因为焦点已更改为特定的数据源。用户需要在聊天中选择所有相关资源以获得全面帮助。

> **Note**
>
> 从设计上讲，系统聊天代理是一个不固执己见的聊天代理。如果您希望聊天代理可以访问所有操作，而不考虑数据焦点，请使用操作连接器配置聊天代理。

Amazon 用户与聊天代理的快速互动

下表显示了与使用 Amazon Quick 用户相比，您可以在管理员控制台中使用聊天代理执行哪些操作。有关哪些角色可以访问这些功能的更多信息，请参阅 Amazon Quick 定价文档。

访问级别	功能
管理员控制台	• 使用 “管理资产” 为系统聊天代理和自定义聊天代理分配所有者 • 控制用户是否可以使用自定义权限创建聊天代理 • 为所有聊天代理配置实例范围内屏蔽的单词和短语
Amazon Quick 用户	• 创建和维护自定义聊天代理（具有适当权限） • 配置聊天代理的个性和回复风格，并提供参考文档来告知其行为 • 将聊天代理与空间（包括仪表板、数据集、主题）关联起来，以寻找答案 • 连接动作连接器以用作工具 • 与特定用户和团队共享聊天代理 • 通过对话与聊天代理互动 • 在聊天代理的帮助下分析数据 • 接收聊天代理的权限感知回复

聊天代理的 Amazon Quick 用户权限

您可以使用聊天代理执行的操作还取决于您为其分配的权限。可以为用户分配两种权限类型：

- 所有者-所有者可以编辑、共享和删除聊天代理。
- 查看器-查看者可以查看和使用聊天代理。

> **Note**
>
> 如果您无法以查看者或所有者的身份访问链接的资源，则其他所有者添加到聊天代理的资源将显示为 “资源不可用”。您可以以所有者的身份删除这些资源，但不能列出或添加它们，因为需要资源级共享。

快速管理员必须向用户授予创建聊天代理的权限。有关哪些角色可以创建聊天代理的信息，请参阅 Amazon Quick 定价文档。有关如何提供对这些功能的访问权限的信息，请参阅《快速管理指南》中的自定义权限。

下表概述了用户权限如何决定您可以使用 Amazon Quick 聊天代理执行的操作：

权限类型	Permissions
所有者	• 可以访问和配置代理行为（代理角色设置、参考文档）和资源（空间和操作连接器） • 可以自定义聊天代理的详细信息，例如标题、描述和建议的提示，以提高可用性 • 可以与用户和群组共享聊天代理 • 可以删除聊天代理
观众	• 无法自定义聊天代理的详细信息 • 可以根据他们对资源的权限接收响应

聊天代理的自定义权限

默认情况下，Amazon Quick 会启用 Amazon Quick 账户可用的所有新功能，这样用户就可以根据自己的订阅立即使用这些功能。您可以使用自定义权限来限制特定功能。作为管理员，在创建自定义权限配置文件时，您可以为聊天代理创建两种类型的限制：

- 您可以完全禁用用户的所有聊天代理功能，包括与默认代理聊天、与自定义代理聊天以及创建新代理。这可以通过限制聊天代理功能来实现。
- 您还可以特别限制在不影响与客服聊天的情况下创建代理的能力。这可以通过创建自定义权限配置文件并仅限制 “创建聊天代理” 功能来完成。

> **Note**
>
> 如果您希望用户能够使用系统代理聊天，但又不希望他们创建聊天代理，请仅限制他们的聊天代理创建权限。

Amazon Quick 中的代理权限可以按各种组合进行配置，以满足贵组织的需求。为了帮助您了解如何配置权限，以下部分提供了一种以用例为导向的方法，将常见场景分组：

使用案例场景	用户可以做什么
具有所有能力的代理 （对聊天代理、空间、知识库、操作或流程没有限制）	• 与所有默认和自定义聊天代理聊天 • 创建和自定义新的聊天代理 • Connect 将聊天代理连接到空间、知识库和操作 • 从聊天窗口触发与聊天代理的现有对话中的流程 • 与其他用户共享聊天代理 • 使用所有聊天功能和集成
Chat-only 访问代理 （已启用代理功能，但聊天代理的创建受到限制）	• 与现有的默认和共享的自定义聊天代理聊天 • 无法创建新的自定义聊天代理 • 无法编辑或更新自定义聊天代理 • 完全访问聊天界面和聊天代理库
对其他功能的访问权限有限 （聊天代理已启用，但特定功能受到限制）	• 与系统和自定义代理聊天，但功能有所减少 • 无法将知识库、空间或操作附加到代理的配置，也无法在聊天期间选择这些资源 • 如果空间有限：配置了空格的代理将只能回退到 LLM 知识。用户无法在聊天资源选择器中查看或选择空间 • 如果知识库受到限制：用户无法选择要在聊天中使用的知识库。聊天室中存在的任何知识库，无论是连接到代理还是由用户在聊天期间选择的知识库，都不会用于生成响应 • 如果操作受限：用户无法向代理添加操作或从聊天中调用操作。任何预先配置了代理的操作都不会用于执行任务 • 如果流量受限：聊天将不再显示流程，因此用户无法在与代理聊天时调用流程
没有聊天代理访问权限 （代理功能完全受限）	• 无法查看或访问任何聊天代理 • 代理库和导航被隐藏

使用案例场景	用户可以做什么
	• 仍然可以访问和创建其他 Amazon Quick 资源，例如创建用于与团队共享文件的空间或用于结构化交互的流程（前提是这些功能不受限制）

系统聊天代理

Amazon Quick 系统聊天代理是在您注册 Quick 时自动创建的。它是所有用户在 Quick 环境中与其数据交互和执行各种任务的主要接口。它配备了默认的护栏。

系统聊天代理的所有权由 Quick 管理员管理。管理员可以使用自定义权限禁用与聊天代理（包括系统聊天代理）的聊天。如果启用，具有非管理员角色（作者和读者）的用户可以查看、列出、调用和使用快速聊天代理。其响应是根据用户对资产的权限进行筛选的。

Quick 系统聊天代理设置为开箱即用所有聊天功能，只需进行最少的自定义。虽然这些功能也适用于自定义聊天代理，但必须在聊天代理创建期间对其进行配置。系统聊天代理包括：

- 默认角色为 Quick 助手，具有专业的语气和回应风格
- 已启用聊天文件上传功能
- 已启用大型语言模型 (LLM) 知识聊天
- 使用管理员控制台中为聊天配置的默认护栏
- 基于用户权限访问所有空间、主题、仪表板、知识库和操作
- 网络搜索功能

要了解如何以管理员所有者的身份自定义系统聊天代理，请参阅管理聊天代理自定义。要了解如何控制对系统聊天代理的访问权限，请参阅管理资产。

自定义聊天代理

自定义聊天代理使 Amazon Quick 用户能够针对特定的业务需求创建量身定制的对话界面。与默认情况下所有具有聊天权限的用户都可以使用系统聊天代理不同，自定义聊天代理可以由授权用户有选择地共享和配置。

具有聊天代理创建功能的用户可以通过自然语言界面或代理生成器配置流程自定义聊天代理的个性、响应风格和功能。这些用户还可以为这些聊天代理配置特定的知识来源（如空间）和工作流程（如操

作），同时分别控制每个资源的共享和访问权限。或者，聊天代理可以取消链接以供一般使用，这样最终用户就可以将代理与其全部或部分资源一起使用。

快速管理员必须向用户授予创建聊天代理的权限。有关哪些角色可以创建聊天代理的信息，请参阅 Amazon Quick 定价文档。有关如何提供或限制对这些功能的访问权限的信息，请参阅《快速管理指南》中的自定义权限。

主题

- 创建和预览自定义聊天代理
- 共享自定义聊天代理
- 嵌入自定义聊天代理
- 更新自定义聊天代理
- 管理对自定义聊天代理的访问权限
- 查看聊天代理
- 查看聊天代理详情
- 重复的自定义聊天代理
- 删除聊天代理

创建和预览自定义聊天代理

您可以通过 Amazon Quick 主页上的 “聊天代理” 菜单在 Amazon Quick 中创建自定义聊天代理。您可以在构建聊天代理时对其进行预览和测试。创建自定义聊天代理时，默认情况下，系统会将您指定为其所有者。以下过程概述了如何创建自定义聊天代理。

Using natural language

使用自然语言提示创建自定义聊天代理

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 在左侧导航菜单中，选择聊天代理，然后选择创建聊天代理。
3. 在 “新建聊天代理” 中，执行以下操作：

    a. 在文本输入框中，输入要创建哪种聊天代理的自然语言描述。这是 Amazon Quick 在你创建聊天代理时使用的提示。您也可以使用页面上建议的示例说明来创建聊天代理。

    b. 然后，选择 “生成”。选择 “生成” 将获取提供的说明或目标，并将其扩展为聊天代理说明和配置。它还会扫描用户的可用资源（空格和操作连接器），并根据提供的聊天代理意图找

到最相关的匹配项。使用这些配置打开扩展的构建器用户界面，供用户查看、自定义、测试和启动。

4. 在 “配置聊天代理” 页面上，确保您的聊天代理设置正确，并进一步自定义您的聊天代理。单击 “更新预览”，确保在预览版中试用聊天代理之前，所有更改都已保存。
5. 准备就绪后，选择 “启动聊天代理”，将您的自定义聊天代理发布到聊天代理库并在聊天中使用。

> **Note**
>
> - 在您选择 “启动聊天代理” 之前，您的聊天代理在聊天代理库中不可用。如果您在未启动的情况下退出创建过程，则预览版将被删除，聊天代理也不会保存。
> - 当您启动聊天代理时，它默认保持私密状态。只有在您共享聊天代理后，该聊天代理才会在其他用户的资源库中可用。共享后，后续的编辑和启动将向所有有权访问的用户发布对同一个聊天代理的更改。

Using builder view directly

使用生成器模式创建自定义聊天代理

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 在左侧导航菜单中，选择聊天代理，然后选择创建聊天代理。
3. 在代理创建器中，选择跳过。这将打开聊天代理配置页面，您可以从中构建和自定义聊天代理。
4. 为您的自定义聊天代理添加一个名称。这是用来识别您的聊天代理的名字。
5. （可选）为您的自定义聊天代理添加描述，以帮助用户了解聊天代理的用途。
6. （可选）为您的聊天代理选择一个图标。
7. 在配置聊天代理中，自定义以下部分：

   a. 在 AGENT PERSONA 中，配置聊天代理的个性、身份、语气和回应风格：

      - 对于代理身份 — 定义聊天代理的身份。例如，你可以给它说明它的名字和个性。如果留空，Amazon Quick 将使用默认值。
      - 有关角色配置说明 — 添加有关聊天代理在聊天期间如何与用户互动的说明。例如，您可以定义聊天代理的主要任务是什么。Amazon Quick 使用它们来自定义你的聊天代理的角色。

b. 在 “沟通风格” 中，对于 “选择回应样式” 预设 — 选择回应风格。您可以在以下响应样式预设之间进行选择，也可以添加自定义说明：

- 高管 — 针对高级业务沟通和战略见解进行了优化。
- 技术-针对详细的技术解释和技术问题解决进行了优化。
- 创意-通用交互的标准配置。

每个预设都有以下设置：

- Fo r Ton e — 添加自然语言提示来定义代理的语气。Amazon Quick 将使用它来定制你的聊天代理的角色。
- 对于响应格式-添加自然语言提示以定义聊天代理的响应风格。Amazon Quick 将使用它来定制你的聊天代理的回复风格。定义聊天代理回复的格式，例如：“对于长于 3 个项目的列表，使用要点”。
- 长度 — 指定聊天代理的回复时长。定义聊天代理回复的长度，例如：“将答案保持在 100 字以内”。

当您选择要使用的预设时，Amazon Quick 会根据所选的样式自动填充聊天代理回复的语气、响应格式和长度说明。您可以使用自然语言进一步自定义现有提示，也可以创建新的提示。

c. 在参考文档中，上传聊天代理内存中保持活跃状态的文件，以指导所有互动。有关参考文档如何与其他上下文类型配合使用的更多信息，请参阅代理上下文的类型。

- 选择 “上传文件” 或拖放您的文档以附加文件，这些文件将指导您的聊天代理的回复。
- 您可以附加.pdf、.txt、.html、.md、.csv、.doc 或.docx 格式的文档。将从上传的文档中提取并接受多达 100,000 个字符的文本。

8. （可选）在知识源中，在以下选项之间进行选择：

- 在不链接知识来源的情况下继续
  - 您的聊天代理将根据大型语言模型 (LLM) 知识以及互动用户可以访问的所有 Amazon Quick 资源生成响应。您可以选择在聊天期间选择要重点关注的特定知识来源。如果您想创建通用聊天代理，请选择此选项。
- 链接特定的现有空间
  - 选择 “链接”。
  - 在 “链接空间” 模式中，选择要链接到聊天代理的空间，然后选择 “链接”。

系统会显示一条成功消息，表示链接成功。

如果您将聊天代理链接到知识来源，则聊天代理将仅根据大型语言模型 (LLM) 知识生成响应，并仅从链接的资源生成数据。在聊天过程中，您最多可以向该聊天代理再添加 1 个知识源作为临时上下文。

- 创建和链接新空间
  - 选择创建。
  - 在打开的 “创建空间” 窗口中，选择要添加到空间的资源，然后选择 “创建”。

    如果您将聊天代理链接到知识来源，则聊天代理将仅根据大型语言模型 (LLM) 知识生成响应，并仅从链接的资源生成数据。在聊天过程中，您最多可以向该聊天代理再添加 1 个知识源作为临时上下文。

    > **Note**
    >
    > 有关创建和使用空间的更多信息，请参阅 Amazon Quick 中使用空间。

    系统将显示一条成功消息，表示成功创建了空间。返回聊天代理创建窗口。
  - 在聊天代理创建窗口中，从知识源中选择链接。
  - 从 “链接空间” 模式中，选择您刚刚创建的空间，然后选择 “链接”。

    系统会显示一条成功消息，表示链接成功。

9. （可选）在 “操作” 中，对于 “操作”-在以下选项中进行选择：

- 链接特定的现有操作
  - 选择 “链接”。
  - 在 “链接操作连接器” 模式中，选择要链接到聊天代理的操作连接器，然后选择 “下一步”。
  - 在 “操作” 中，选择要添加的操作，然后选择 “链接”。

    系统会显示一条成功消息，表示链接成功。
- 创建操作连接器并链接新操作
  - 选择创建。
  - 在 “操作” 主页上，选择 “新建操作”。
  - 在 “新建” 操作窗口中，为 “源” 选择要添加的操作连接器，然后选择 “下一步”。

- 在 “操作” 中，查看可用的操作，然后选择 “下一步”。
- 在连接详细信息中，输入所需的连接详细信息，然后选择添加。

> **Note**
>
> 有关创建和使用操作连接器的更多信息，请参阅 Amazon Quick 中的操作。

系统将显示一条成功消息，表示成功添加了操作。返回聊天代理创建窗口。

- 在聊天代理创建窗口中，从 “操作” 中选择 “链接”。
- 从 “链接操作连接器” 模式中，选择您刚刚创建的操作连接器，然后选择 “链接”。

系统会显示一条成功消息，表示链接成功。

10. 在 “自定义” 中，执行以下操作：

    a. 对于欢迎消息 — 添加一条欢迎消息，让聊天代理向最终用户显示。

    b. 对于建议的提示 — 添加示例提示作为对话开头，告知最终用户聊天代理功能。

11. 选择 “启动聊天代理” 以创建您的自定义聊天代理。

> **Note**
>
> - 在您选择 “启动聊天代理” 之前，您的聊天代理在聊天代理库中不可用。如果您在未启动的情况下退出创建过程，则预览版将被删除，聊天代理也不会保存。
> - 当您启动聊天代理时，它默认保持私密状态。只有在您共享聊天代理后，该聊天代理才会在其他用户的资源库中可用。共享后，后续的编辑和启动将向所有有权访问的用户发布对同一个聊天代理的更改。

共享自定义聊天代理

创建聊天代理时，默认情况下，系统会将您指定为其所有者。您可以使用以下权限选择与其他 Amazon Quick 用户共享您拥有的聊天代理：

- 所有者权限-用户可以编辑、共享、使用和删除聊天代理。
- 查看者权限-用户可以查看和使用聊天代理。

您还可以全局定义聊天代理的访问权限，授予所有用户访问聊天代理的权限，然后为特定用户和群组定义更精细的访问权限。

以下过程向您展示如何共享聊天代理并向其分配权限。

共享自定义聊天代理

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 从左侧导航菜单中，选择聊天代理
3. 然后，在要共享的聊天代理的 “操作” 列中，选择菜单图标，然后选择 “共享”。
4. 在打开的共享聊天代理模式中，输入您要与之共享聊天代理的用户或群组名称。当出现用户名或组名时，将其选中。对要与之共享聊天代理的所有群组或用户重复该操作。模态显示您要添加的用户和群组。
5. 使用用户名或群组名称旁边的下拉菜单，为您与之共享聊天代理的每个用户或群组分配权限和访问信息。您可以分配以下两个角色之一：
   - 所有者-用户可以编辑、共享和删除聊天代理。
   - 查看器-用户可以查看和使用聊天代理。
6. 选择共享。

嵌入自定义聊天代理

您可以在外部网站或应用程序中嵌入自定义聊天代理，以便用户可以在 Amazon Quick 控制台之外与其进行互动。要嵌入聊天代理，您必须先在 Amazon Quick 管理员设置中允许托管域，然后通过聊天代理的共享选项生成嵌入代码。

嵌入聊天代理涉及两个步骤：

1. 允许托管域 — Amazon Quick 管理员必须将托管嵌入式聊天代理的域（以及可选的子域）添加到域允许列表中。
2. 生成嵌入代码-聊天代理所有者或授权用户通过聊天代理的共享选项生成嵌入代码。

允许嵌入式聊天代理使用域名

在将聊天代理嵌入外部网站之前，Amazon Quick 管理员必须将托管域添加到允许列表中。要完成此过程，您必须是 Amazon Quick 管理员。这样可以确保只有经过批准的域才能托管嵌入式聊天代理。

允许嵌入域

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 选择个人资料图标。
3. 选择 “管理账户”。
4. 在导航窗格中的 “安全” 下，选择 “管理域”。
5. 在 “域” 字段中，输入要托管嵌入式聊天代理的域名（例如`https://example.com`）。
6. （可选）选择 “包括子域”，允许在指定域的所有子域上嵌入聊天代理。
7. 选择添加。

该域现在出现在允许的域名列表中。您可以通过选择列表中每个域名旁边的编辑或删除图标来编辑或删除现有域名。

为聊天代理生成嵌入代码

允许托管域名后，您可以为聊天代理生成嵌入代码。

为聊天代理生成嵌入代码

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 在导航窗格中，选择聊天代理。
3. 在要嵌入的聊天代理的 “操作” 列中，选择菜单图标，然后选择编辑。
4. 在聊天代理编辑器中，选择共享。
5. 在 “共享” 选项中，选择 “通过嵌入共享”。
6. 复制提供的嵌入代码并将其粘贴到您希望聊天代理出现的网站或应用程序的 HTML 中。

嵌入式聊天代理现在可以在您的网站上使用。访问该页面的用户可以直接与聊天代理互动。

更新自定义聊天代理

您可以从 Amazon Quick 主页上的 “代理” 菜单中更新 Amazon Quick 中的自定义聊天代理。以下过程概述了如何执行此操作。

> **Note**
>
> 配置聊天代理时，您可以在预览聊天界面中预览聊天代理自定义更新的表现。在测试更改之前，请务必选择 “更新预览”。在预览中测试完所有更改后，选择 L aunch 将更改发布到当前正在使用的聊天代理。

更新自定义聊天代理

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 从左侧导航菜单中，选择聊天代理
3. 然后，在要共享的聊天代理的 “操作” 列中，选择菜单图标，然后选择 “编辑”。这将创建聊天代理的预览版本，以便在发布之前进行更新和测试。
4. 在编辑代理中，更新您的聊天代理设置，然后选择启动。

管理对自定义聊天代理的访问权限

如果您是聊天代理的所有者，则可以选择更改聊天代理的用户访问权限。您还可以删除用户和群组对聊天代理的访问权限。具体操作方法详见以下步骤。

管理对自定义聊天代理的访问权限

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 从左侧导航菜单中，选择聊天代理
3. 然后，在要共享的聊天代理的 “操作” 列中，选择菜单图标，然后选择 “共享”。
4. 在打开的共享聊天代理模式中，选择要更改权限的用户和群组。当出现用户名或组名时，将其选中并更改权限。对要更改权限的所有群组或用户重复该操作。该模式显示您正在更改的用户和群组权限。您可以采取以下三个操作：

   - 更改为所有者-用户可以编辑、共享和删除聊天代理。
   - 切换到查看器-用户可以查看和使用聊天代理。
   - 删除访问权限-移除用户或群组对聊天代理的访问权限。

> **Note**
>
> 您还可以全局定义聊天代理的访问权限，授予所有用户访问聊天代理的权限，然后为特定用户和群组定义更精细的访问权限。为此，请选择 “设置”，然后使用 “全局设置” 来开启或关闭此功能。

5. 选择共享。

查看聊天代理

您可以查看已创建或有权访问的聊天代理的列表。具体操作方法详见以下步骤。

查看自定义聊天代理

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 从左侧导航菜单中，选择聊天代理
3. 您已创建或有权访问的聊天代理将显示在聊天代理主页上。

查看聊天代理详情

您可以查看由您创建或与您共享的聊天代理的详细信息，包括每个聊天代理关联的所有空间和操作。

查看聊天代理的详细信息

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 从左侧导航菜单中，选择聊天代理
3. 然后，从聊天代理列表的 “名称” 列中，单击要查看其详细信息的聊天代理的名称。详情模式将打开。

> **Note**
>
> 您还可以通过导航到要共享的聊天代理的 “操作” 列，选择菜单图标，然后选择 “查看聊天代理详细信息” 来查看聊天代理的详细信息。

4. 在打开的聊天代理详情模式中，您将看到以下详细信息：

a. 描述-聊天代理的描述。

b. 说明摘要-为聊天代理定义的说明摘要。

c. 创建者-有关聊天代理是由您创建还是由其他人创建的详细信息。

d. 上次修改时间-聊天代理上次修改的时间。

e. 在 “能力” 下：

- 知识-聊天代理所连接或可以访问的知识来源。如果您的聊天代理已链接到某个空间，则可以看到该聊天代理链接到哪个空间。
- 操作-聊天代理已连接或有权访问的操作。您也可以通过单击聊天界面代理选择器中代理名称旁边的信息来查看此信息。

重复的自定义聊天代理

您可以复制现有的自定义聊天代理，而无需从头开始构建聊天代理。用户可以使用 “复制” 操作按钮从列表页面复制聊天代理。当您复制聊天代理时，Amazon Quick 会创建一个名称格式为 “[原始姓名]（副本）” 的新聊天代理，您可以对其进行编辑。原始聊天代理中的所有字段和配置都将复制到新版本的聊天代理中。复制后，您可以为复制的聊天代理分配自定义用户访问权限并进行共享。

以下步骤概述了如何复制聊天代理。

复制自定义聊天代理

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 从左侧导航菜单中，选择聊天代理
3. 然后，在要共享的聊天代理的 “操作” 列中，选择菜单图标，然后选择 “复制”。

   您将被重定向到带有预填字段的聊天代理复制模式。
4. 根据需要进行任何更改，包括添加正确的用户和群组权限，并将其关联到所需的资产，然后选择 La unch 以启动复制的聊天代理。

删除聊天代理

您可以删除自己拥有的 Amazon Quick 聊天代理。以下步骤将说明如何操作。

删除自定义聊天代理

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 从左侧导航菜单中，选择聊天代理
3. 然后，从您要共享的聊天代理的 “操作” 列中，选择菜单图标，然后选择删除。

聊天代理上下文来源和最佳实践

在 Amazon Quick 中创建自定义聊天代理时，您可以通过多种选项来影响聊天代理行为和框架聊天代理工作流程。您配置聊天代理上下文和说明的方式会显著影响聊天代理的表现和对用户交互的响应。了解何时使用说明、参考文档和空间，对于创建有效的聊天代理以满足您的特定业务需求并提供一致、可靠的结果至关重要。以下各节概述了如何最好地将聊天代理上下文和知识用于您的用例。

主题

- 代理上下文的类型

代理上下文的类型

Amazon Quick 提供了三种不同的方法来配置聊天代理行为，每种方法在聊天代理开发中都有不同的用途。了解每种方法如何处理内容以及何时使用它们构成了有效的聊天代理配置的基础。

Amazon Quick 中提供的三种上下文类型是：

- 角色说明 — Amazon Quick 使用生成式增强的 High-level指南 AI
- 参考文档 — 提供准确说明并在聊天代理记忆中保持活跃状态的文档
- 空间 — 可搜索的 Amazon Quick 资源和文档的集合，聊天代理可以从中检索信息来回答问题

下一节将详细介绍这些内容以及使用它们的最佳实践。

主题

- 聊天代理角色说明
- 聊天代理参考文档
- 聊天代理和聊天室

聊天代理角色说明

创建自定义聊天代理时，您可以在角色说明字段中提供聊天代理角色说明。这些角色说明使用生成式 AI 进行完善，以确保它适用于为聊天代理配置的所有聊天功能和资源。当你想让系统建立在你的基本方向上时，这种方法是理想的选择。当您使用角色说明时，Amazon Quick 使用生成式AI在后端解释和扩展您的角色指令，通过其他背景和功能来增强简单指导，优化提示以提高聊天代理性能，并通过AI以此为导向的改进来提高效率。

使用角色说明来：

- 提供有关行为和目标的高级指导，Amazon Quick AI 增强了这些指导以自定义代理响应
- 指导如何利用参考文档进行详细的互动
- 在回复中提供有关使用空格和动作连接器的一般指导

这种方法最适合通用聊天代理和探索性用例，在这些用例中，您希望从聊天代理设计AI方面的帮助中受益。

> **Note**
>
> AI增强过程可能会修改您的原始措辞和结构，以提高聊天代理的性能。必须保持不变的关键指导方针应改为放在参考文件中。

聊天代理参考文档

参考文档提供了聊天代理需要遵循的特定流程和响应模板。这些参考文档是聊天代理永久上下文的一部分，与角色说明和响应风格齐头并进，为其整体行为提供信息。

参考文档通过完全按照书面内容保留您的内容，从而完全控制聊天代理的行为。当精度和一致性至关重要时，这种方法是必不可少的。当您上传参考文档时，Amazon Quick 会保留精确的措辞和具体说明，保持精确的格式和结构，直接控制聊天代理行为，并确保所有互动的一致性。

在需要时使用参考文档：

- 精确控制必须保留精确措辞和具体说明的地方
- 品牌与特定语气、术语或回应格式的一致性
- 复杂的工作流程，包含多步流程，必须遵循精确的顺序

- 行为可预测，在所有互动中都具有一致的响应

支持的文件格式：

- `.pdf`, `.txt` `.html`, `.md` — 说明、模板和指南
- `.csv`— 参考数据、查询表和示例
- `.doc`，`.docx`— 详细的流程文档

您最多可以附加 10 个总大小为 50 MB 的文件作为参考文档。Amazon Quick 从这些文档中提取文本，并在处理后应用 10 万个字符的限制。

> **文件优先级和行为**
>
> - 即使用户附加了替代内容，行为框架和文件中的参考数据仍处于活动状态。
> - 如果用户提供的格式说明相互冲突，则可以临时调整响应模板。

参考文档充当聊天代理的操作手册，提供了在用户与聊天代理的所有交互中保持不变的行为框架。

聊天代理和聊天室

Spaces 提供动态、可搜索的知识库，聊天代理可在对话期间查询以检索特定信息。当您将聊天室链接到聊天代理时，Amazon Quick 聊天代理会在空间中寻找答案以生成回复。Spaces 擅长管理随着时间的推移而演变的组织知识，允许多个团队成员贡献和更新信息，同时通过 Amazon Quick 的权限系统保持适当的安全边界。

使用带有聊天代理的空间用于：

- 使聊天代理能够搜索和检索当前的业务数据
- 为聊天代理提供对组织知识库的访问权限
- 允许聊天代理尊重现有的权限边界
- 将聊天代理连接到协作文档集
- 允许聊天代理访问定期更新的信息
- 允许聊天代理查询实时仪表板和数据集

空间充当聊天代理的动态知识层，允许实时访问组织信息，同时保持安全边界和协作工作流程。

使用聊天代理

您可以使用 Amazon Quick 聊天代理提问和完成任务。当您提问时，聊天代理会分析与您共享的最新批准数据，以生成全面的回复。

您可以用通俗易懂的语言提出复杂的问题并得到详细的回复。您还可以使用快速聊天代理为您执行任务，例如起草电子邮件、创建工单或使用流程。

使用自定义聊天代理

1. 登录 Quick 控制台。
2. 从左侧导航菜单中，选择聊天代理
3. 然后，在要共享的聊天代理的 “操作” 列中，选择菜单图标，然后选择 “聊天”。

   这将打开一个聊天界面，您可以使用该界面与聊天代理进行交互。

您可以通过以下方式与聊天代理互动：

- 查看和访问示例提示以演示可能的问题和任务
- 从组织数据源获取情境响应
- 继续或开始新的对话
- 分析数据，包括汇总和比较分析
- 采取诸如安排会议和创建门票之类的操作
- 查看带有可点击编号参考文献的回复的源引文
- 上传文件
- 查看对话历史记录

> **Tip**
>
> 您还可以在使用 Quick Flows 自动执行日常任务时使用聊天代理。有关更多信息，请参阅 聊天代理。

要了解有关使用聊天代理聊天的更多信息，请参阅使用 Amazon 快速聊天。

使用 Amazon Quick 中的空间整理、协作和共享资源

Amazon Quick 中的空间是针对特定团队或域名范围的数据和快捷资源的集合。您可以使用空间将文件、仪表板、主题、知识库和应用程序操作聚合并整理成一个统一且可自定义的知识中心，供您的团队使用。Spaces 与 Quick 代理无缝集成，用于情境对话，旨在跨个人、团队和跨团队用例进行扩展。

Spaces 允许您的团队从 Quick 中的对话代理和其他 AI 工具中获得最相关的结果，方法是仅使用与您的任务或领域相关的数据来生成结果。团队中的多个人可以为空间内的知识做出贡献；这减少了数据孤岛并简化了信息发现。在 Amazon Quick 应用程序中，空间还可用作 Amazon Quick 应用程序中的应用程序的数据层。有关更多信息，请参阅 使用 Amazon Quick 中的应用程序构建 Web 应用程序。

> **Note**
>
> 向空间添加的快速资源尊重用户的访问权限。如果用户无法访问空间之外的资源，则他们将无法在空间内访问该资源。任何有权访问空间的人都可以随时访问上传到该空间的文件。

你可以使用空格来完成诸如以下的任务：

- 汇总和共享客户反馈，允许任何团队成员提问并获取摘要
- 使用团队文档、手册和流程为新团队成员提供入职培训
- 分析数百份年度报告
- 汇总和搜索会议录音中的行动项目

主题

- Amazon 用户与空间的快速互动
- Amazon Quick 用户对空间的权限
- 了解文件上传状态
- 空间的局限性
- 创建空间
- 管理空间

Amazon 用户与空间的快速互动

下表显示了 Amazon Quick 中每种用户键入的内容是如何与空间交互的。

用户类型	功能
Administrators	• 控制具有空间创建功能的用户是否可以创建空间
作者 Pro 和 Reader Pro 用户	• 创建和维护空间 • 向空间添加主题、仪表板、数据集、知识库和应用程序操作 • 将文件直接上传到空间 • 将代理连接到空间 • 通过聊天与太空数据互动 • 共享空间

Amazon Quick 用户对空间的权限

您可以对空间执行的操作还取决于您为其分配的权限。可以为用户分配两种权限类型：

- 所有者-所有者可以创建、编辑、共享和删除空间。
- 查看器-查看者可以查看、提问和从空间下载文件。

下表概述了用户权限如何决定您可以使用 Amazon Quick 空间做什么：

权限类型	Permissions
所有者	• 创建空间 • 将文件上传到空间 • 与他人共享空间 • 将 Amazon Quick 资源（主题、控制面板、数据集、知识库和应用程序操作）关联和取消关联到空间 • 删除空间 作为所有者，您可以指定空间的另一位用户共同所有者。如果您这样做，则用户可以执行所有者可以执行所有者可以执行的所有创建后管理操作。
观众	• 下载上传到空间的文件 • 从空间内部的数据中提问

权限类型	Permissions
	• 使用特定空间作为代理的上下文 • 按名称搜索空间 • 使用直接 URL 访问空间 • 查看预设列表示例问题，以帮助开始使用空间

了解文件上传状态

上传文件时，您应该会看到以下状态消息：

正在上传

正在将文件上传到您的计算机。

Processing

文件正在处理中。

文字准备好了

文档的文本内容已准备就绪，可供查询。但是，文档的图像和表格仍在处理中。

就绪

文档的文本和媒体已处理完毕。

Deleting

正在删除该文档。

空间的局限性

以下列表概述了空间的限制：

- 一个空间不能包含其他空格。
- 如果用户无法访问空间外部的 Amazon Quick 资源（主题、控制面板），则他们无法访问该空间中的资源。共享空间不会自动允许用户访问其中的资产。
- 如果与空间关联的 Amazon Quick 资源在空间之外被删除，则该空间的用户不会收到删除通知。已删除的资源只会显示一条表明不可用的消息。

- 如果您的索引数据存储容量已满，则上传到空间的文件将被拒绝。如果发生这种情况，请联系您的系统管理员。
- 上传到空间的文件必须是以下格式之一：.html、、、、、、、、、、、、、、、、.xhtml、、.txt、、.pdf、、.csv、、.tsv、、.xml、.m4v。
- PDF、Word 和文件的文件上传限制在 500 MB 以内，对于所有其他支持的 PowerPoint 文件类型，上传的文件限制为 50 MB。
- 空间最多支持 10,000 个文件（而常规聊天对话中为 20 个文件），前提是总存储空间小于 10 GB。
- 您最多可以向空间添加 20 个特定资源类型（仪表板、主题、知识库或操作）的资源。

创建空间

您可以通过 Quick 主页上的 “空间” 菜单在 Amazon Quick 中创建空间。您可以直接向空间添加文件，也可以在创建空间时将现有资源连接到空间。如果您上传的文件超过文件大小限制或文件类型不受支持，Quick 会显示错误并要求您重试。创建空间时，默认情况下，系统会将您指定为其所有者。以下步骤概述了如何创建空间。

创建空间

1. 登录 Quick 控制台。
2. 从左侧导航菜单中选择 “空间”，然后选择 “创建空间”。
3. 在打开的空间创建页面上，执行以下操作：

   a. （可选）输入空间的名称。

   b. （可选）输入空间的描述。

   c. 选择添加知识开始向您的空间添加内容。

      从下拉菜单中，您可以从可用资源类型中进行选择，包括仪表板、主题、知识库、操作和文件上传。

      > **Note**
      >
      > 在选择添加资源之前，您可以通过单击其名称来预览该资源。

   添加完资源后，Space K nowledge 会显示添加到空间的所有资产和文件的列表。

创建空间后，您可以选择屏幕左上角的火花图标，然后使用任何可用的代理开始与空间互动。

管理空间

您可以对空间执行以下操作。

主题

- 查看空间列表
- 编辑空间
- 为空间增添知识
- 查看空间内的内容列表
- 使用空格
- 共享空间
- 删除空间
- 从空间中移除知识
- 将来自外部来源的数据添加到您的空间
- 向空间添加应用程序操作

查看空间列表

您可以查看由您创建或与您共享的空间列表。

查看空间列表

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 从左侧导航菜单中选择 “空间”。

   您将看到显示的空间列表。该列表还显示每个空间的名称、描述、所有者和上次修改日期。您可以搜索空间，也可以筛选最近的空间。

编辑空间

您可以编辑 Amazon Quick 空间。编辑空间时，可以执行以下操作：

- 编辑空间描述和空间名称

- 添加和删除任何文件，并链接或取消链接您已添加的任何资源（仪表板、主题、知识库和应用程序操作）。

编辑空间

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 从左侧导航菜单中选择 “空间”。
3. 在空间中，选择要编辑的空间。
4. 在空间内，执行以下任一操作：

    a. 要编辑空间名称或空间描述，请双击名称或描述字段。然后，选择编辑图标以更新描述。
    b. 在所有知识部分中，选择添加知识以添加新内容。
    c. 在 Amazon Quick 资源中 — 根据需要关联和取消关联资源。

为空间增添知识

创建知识后，您可以向空间添加知识（文件和 Amazon Quick 资源）。

为现有空间增添知识

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 从左侧导航菜单中选择 “空间”，然后从显示的空间列表中选择您的空间。
3. 选择 “添加知识”，开始向您的空间添加内容。

    从下拉菜单中，您可以从可用资源类型中进行选择，包括仪表板、主题、知识库、操作和文件上传。

    > **Note**
    >
    > 在选择添加资源之前，您可以通过单击其名称来预览该资源。

添加完资源后，Space K nowledge 会显示添加到空间的所有资源和文件的列表。

查看空间内的内容列表

您可以查看空间内的内容列表。

查看空间内的内容列表

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 从左侧导航菜单中选择 “空间”。
3. 从空间列表中选择要查看其内容的空间的名称。

   在空间详情页面上，您将看到空间知识部分，其中显示了已上传的文件和链接到该空间的资源的列表。

使用空格

创建完空间并向其添加知识后，您可以开始通过代理与空间进行互动。在空间中，您可以通过以下方式与代理进行交互：

- 使用任意代理与空间互动

> **Note**
>
> 当您在聊天期间在空间之间切换或打开空间时，Amazon Quick 会检测到您的空间，并将您的代理聚焦到该空间上。

- 使用代理与空间内的特定知识源进行交互

使用代理与空间聊天

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 然后，执行以下操作之一：

   1. 从左侧导航菜单中选择 “空间”。
   2. 在空间中，选择空间名称。
   3. 在打开的空间中，开始使用聊天界面与您的数据聊天。

   1. 使用闪闪发光的聊天图标打开聊天界面。
   2. 在资源选择器菜单中，选择所有资源，然后选择选择资源。
   3. 从 “添加资源” 菜单的 “空间” 中，选择要与之聊天的空间。然后，开始聊天。

共享空间

您可以与任何其他 Amazon Quick 用户共享空间。与用户共享空间时，您还必须选择用户对该空间拥有的权限级别，无论是所有者还是查看者。

共享空间

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 从左侧导航菜单中选择 “空间”，然后选择要共享的空间的名称。空间应该是开放的。
3. 从空间菜单的右上角选择 “共享”
4. 在打开的共享空间模式中，添加所需的用户和群组。为您添加的每个用户和群组选择权限类型。

> **Note**
>
> 您也可以从空间主页共享空间。找到要共享的空间，在 “操作” 中选择菜单图标，然后选择 “共享”。在打开的共享空间模式中，添加用户和群组并设置他们的权限。

删除空间

您可以删除 Amazon Quick 空间。删除空间会删除与该空间关联的所有文件。删除空间会取消与该空间关联的资源的链接，而不会删除这些资源。您只能删除自己拥有的空间。

删除空间

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 从左侧导航菜单中选择 “空间”，然后选择要共享的空间的名称。空间应该是开放的。
3. 从空间菜单的右上角选择 “删除”，然后从打开的模式中选择 “删除”。

> **Note**
>
> 您也可以从空间主页上删除空间。找到要删除的空间，在 “操作” 中选择菜单图标，然后选择 “删除”。在打开的 “删除空间” 模式中，选择 “删除”。

从空间中移除知识

您可以从空间中移除知识（移除文件和取消关联资产）。当您删除文件时，它们会从存储它们的 Amazon Quick 索引中删除。当您移除资产时，它会取消其与空间的关联，而不会将其从 Amazon Quick 系统中删除。

从现有空间中移除知识

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 从左侧导航菜单中选择 “空间”，然后从显示的空间列表中选择您的空间。
3. 在 “太空知识” 部分：
   a. 在 “已上传的文件” 中，从 “操作” 菜单中选择 “删除”。
   b. 在 Amazon Quick 资源中 — 从 “操作” 菜单中选择 “从此空间中删除”。

将来自外部来源的数据添加到您的空间

您可以将来自Google Drive、、、OneDriveConfluenceSharePoint、网页和 Amazon S3 的数据提取到您的空间，以扩展聊天和研究代理的背景。

添加来自外部来源的数据

1. 创建一个空间并为其命名。
2. 在空间知识列表中选择 “知识库” 部分。
3. 选择 “添加知识库”。
4. 在所有知识库中，您将看到组织中的其他人为您创建的应用程序数据集成。您可以选择一个放入您的空间，也可以创建一个新的空间。

> **Note**
>
> 要了解如何创建知识库，请参阅使用集成。

向空间添加应用程序操作

您可以使用应用程序操作从空间内向外部SaaS应用程序和MCP服务器读取和写入数据。向聊天室添加操作时，当您选择该空间作为聊天上下文时，只会考虑这些操作。

> **Note**
>
> 只有作者才能创建操作连接器。

在空间中使用操作

1. 创建一个空间并为其命名。
2. 在空间知识列表中选择 “操作” 部分。
3. 选择 “添加动作”。
4. 选择 “所有操作”，然后选择其他人在您的组织中创建的操作。

> **Note**
>
> 要了解如何创建操作连接器，请参阅使用集成。

使用 Amazon Quick Sight 中的分析、控制面板和报告可视化、分析和共享数据

Amazon Quick Sight 是一项全面的商业智能服务，可让您通过交互式可视化、仪表板和报告将原始数据转化为有意义的见解。无论您是连接数据库、准备数据集、创建分析，还是与利益相关者共享仪表板，Amazon Quick Sight 都能为您提供做出数据驱动型决策所需的工具。

> **Note**
>
> Amazon Quick Sight 仅适用于通过配置的 Amazon Quick 账户。Amazon Web Services 管理控制台它不适用于在 aws 创建的免费账户或高级账户。 com/quick。

本节涵盖了从初始数据连接到最终报告共享的整个 Amazon Quick Sight 工作流程。您将学习如何连接到各种数据源、准备和转换数据、创建引人注目的可视化效果、构建交互式仪表板以及如何利用生成式 BI 功能来加快分析工作流程。每个主题都建立在前一个主题的基础上，提供了一个全面的指南，帮助您最大限度地利用Amazon Quick Sight的强大功能。

主题

- 重要概念
- 连接到 Amazon Quick Sight 中的数据
- 刷新 Amazon Quick Sight 的数据
- 使用 Amazon Quick Sight 准备数据
- 分析和报告：在 Amazon Quick Sight 中可视化数据
- 使用控制面板和报告在 Amazon Quick Sight 中共享和订阅数据
- 在 Amazon Quick Sight 中探索交互
- 在 Amazon Quick Sight 中使用机器学习 (ML) 获得见解
- 对亚马逊 Quick Sight
- 使用亚马逊 Quick Sight 进行开发

重要概念

本节中使用了以下术语。

数据来源

与外部数据存储库（例如数据库、数据仓库、云服务或文件）的连接。数据源为您的分析提供了原始数据。

数据准备

转换数据以用于分析的过程。这包括筛选数据、重命名字段、更改数据类型、添加计算字段以及创建 SQL 查询以优化数据。

数据集

准备好的数据集合，可供分析和仪表板使用。数据集可以存储在 SPICE 中以提高性能，也可以直接从源中查询。

SPICE

SPICE (Super-fast, Parallel, In-memory Calculation Engine)是 Quick Sight 用于高性能分析的内存引擎。SPICE 可加快对导入数据的分析查询，因此您无需在每次更改分析或更新视觉对象时都从源中检索数据。

分析

用于创建数据可视化效果的工作空间。每项分析都包含一组可视化效果，您可以在一张或多张工作表上对这些可视化进行排列和自定义。

可视化

数据（如图表、图表或表格）的图形表示。所有视觉对象都以 AutoGraph 模式开始，该模式会自动为您选择的字段选择最佳的可视化类型。

工作表

分析中的一个页面，用于显示一组可视化和见解。您可以将多个工作表添加到分析中，并将它们配置为独立工作或协同工作。

控制面板

已发布的分析版本。您可以与其他 Quick 用户共享仪表板，并控制他们可以对数据执行的操作。

连接到 Amazon Quick Sight 中的数据

担任许多不同角色的人使用 Amazon Quick Sight 来帮助他们进行分析和高级计算、设计数据仪表板、嵌入分析以及做出更明智的决策。在发生任何这种情况之前，需要了解您的数据的人将其添加到 Quick Sight 数据集中。Quick Sight 支持直接连接和从各种数据源上传。

功能和使用案例

Amazon Quick 标准版功能

在 Quick 标准版中提供数据后，您可以执行以下操作：

- 使用字段格式、层次结构、数据类型转换和计算来转换数据集。
- 根据新创建的数据集创建一项或多项数据分析。
- 与其他人共享您的分析，以便他们可以帮助设计分析。
- 在数据分析中添加图表、图形、更多数据集和多个页面（称为工作表）。
- 使用自定义格式和主题营造视觉吸引力。
- 使用参数、控件、筛选条件和自定义操作让它们具有交互性。
- 合并多个数据来源的数据，然后构建新的层次结构，以便向下钻取和进行仅在分析期间可用的计算，例如聚合、窗口函数等。
- 将分析发布为交互式数据控制面板。
- 共享控制面板，这样其他人即使不使用控制面板所基于的分析，也可以使用该控制面板。
- 添加更多数据以创建更多分析和控制面板。

Amazon Quick 企业版功能

当您的数据在 Quick Enterprise 版本中可用后，您可以根据自己的角色执行不同的操作。如果您可以构建数据集、设计分析和发布控制面板，那么您可以执行使用标准版的人员可以执行的所有操作。

此外，以下是您可以执行的其他任务的一些示例：

- 使用 Quick Sight 见解创建分析，包括基于机器学习 (ML) 的预测、异常和异常值检测以及关键驱动因素识别的见解。
- 使用文本、颜色、图像和计算设计叙述洞察。
- 添加虚拟私有云（VPC）和本地数据来源的数据，并使用静态数据加密。
- 通过添加行和列级别安全性来控制数据集的访问权限。
- 每小时刷新导入的数据集。
- 共享通过电子邮件发送的报告。

应用程序开发

如果您开发应用程序或使用软件开发Amazon工具包和Amazon Command Line Interface(Amazon CLI)，则可以执行以下操作以及更多操作：

- 将嵌入式分析和嵌入式交互式控制面板添加到网站和应用程序。
- 使用 API 操作管理数据来源和数据集。
- 使用数据摄取 API 操作更频繁地刷新导入的数据。
- 使用 API 操作从分析和控制面板中编写脚本、传输和制作模板。
- 根据系统管理员管理的设置，以编程方式为人员分配安全角色。

Quick 中的管理功能

如果您在 Quick 中执行管理功能，则可以执行以下及更多操作：

- 使用共享文件夹管理安全性，以组织团队的工作，并使用控制面板、分析和数据集帮助团队成员进行协作。
- 将 Quick Sight 添加到您的 VPC 以允许访问 VPC 和本地数据源中的数据。
- 通过对Amazon数据来源的精细访问控制来保护敏感数据。
- 手动将人员分配给 Quick author 安全角色，这样他们就可以按每月固定费用准备数据集、设计分析和发布数据仪表板。
- 手动将用户分配给 Quick Reader 安全角色，这样他们就可以按会话付费安全地与已发布的数据仪表板进行交互。

控制面板订阅

如果您订阅控制面板，则可以执行以下操作：

- 使用和订阅由专家团队设计的交互式控制面板。
- 享受简化整洁的界面。
- 通过电子邮件查看控制面板快照。
- 专注于利用触手可及的数据做出决策。

连接或导入数据后，您可以创建数据集来塑造和准备要共享和重用的数据。您可以在 “数据” 页面上查看可用的数据集，在 Amazon Quick Sight 起始页上选择 “数据” 即可进入该页面。您可以在 “创建数据集” 页面上查看可用数据源并创建新数据集，您可以通过在 “数据” 页面上选择 “创建”，然后选择 “新建数据集” 来访问该页面。

主题

- 支持的数据来源
- 通过集成和数据集连接到您的数据

- 在 Amazon Quick 中连接数据目录
- 数据来源限额
- 支持的数据类型和值
- 使用数据集
- 在 Amazon Quick Sight 中使用数据源

支持的数据来源

Amazon Quick Sight 支持各种数据源，您可以使用这些数据源为分析提供数据。支持以下数据来源。

连接到关系数据

您可以使用以下任何关系数据存储作为 Amazon Quick Sight 的数据源：

- Amazon Athena
- Amazon Aurora
- Amazon Glue 可以使用与 Amazon Glue 数据目录兼容的服务（例如 Athena 或 Redshift Spectrum）访问数据目录
- 亚马逊 OpenSearch 服务
- Amazon Redshift
- Amazon Redshift Spectrum
- Amazon S3
- Amazon S3 分析
- Amazon S3 表
- Apache Impala
- Apache Spark 2.0 或更高版本
- Amazon IoT Analytics
- Spark 1.6 或更高版本上的 Databricks（仅限 E2 平台），最高版本 3.0
- Exasol 7.1.2 或更高版本
- 谷歌 BigQuery
- MariaDB 10.0 或更高版本

- Microsoft SQL Server 2012 或更高版本
- MySQL 5.7 或更高版本

> **Note**
>
> 自 2023 年 10 月起，MySQL 社区已不再支持 MySQL 版本 5.7。这意味着 Amazon Quick Sight 将不再支持 MySQL 5.7 的新功能、增强功能、错误修复或安全补丁。我们将尽最大努力支持现有查询工作负载。Quick Sight 客户仍然可以将 MySQL 5.7 数据集与 Quick Sight 一起使用，但我们鼓励客户将其的 MySQL 数据库 (DB) 升级到主版本 8.0 或更高版本。要查看 Amazon RDS 提供的声明，请参阅 Amazon RDS Extended Support opt-in behavior is changing. Upgrade your Amazon RDS for MySQL 5.7 database instances before February 29, 2024 to avoid potential increase in charges。
>
> Amazon RDS 已更新其针对 Amazon RDS MySQL 8.3 的安全设置。默认情况下，从 Quick Sight 到 Amazon RDS MySQL 8.3 的所有连接都是 SSL-enabled 默认的。这是 MySQL 8.3 连接唯一可用的选项。
>
> 适用于 MySQL 连接的 TLS 1.2 需要 MySQL 版本 5.7.28 或更高版本。对于 5.7.28 以下的 MySQL 版本，Quick Sight 会回退到 TLS 1.1。如果您的安全要求要求 TLS 1.2，请确保您的 MySQL 或 Aurora MySQL 数据库运行的是 5.7.28 或更高版本。

- Oracle 12c 或更高版本
- PostgreSQL 9.3.1 或更高版本

> **Note**
>
> 以下连接器支持从 Amazon Quick Sight 对 PostgreSQL 进行基于 SCRAM 的身份验证：RDS 托管的 PostgreSQL、Aurora PostgreSQL 和 Vanilla PostgreSQL。如果使用了相应的 PostgreSQL 引擎版本，并且在 PostgreSQL 中为 SCRAM 设置了正确的配置，则无需在 Quick Sight 中进行其他配置。如果你在通过 Quick Sight 向 PostgreSQL 建立 SCRAM 身份验证时仍然遇到问题，请创建支持请求单。

- Presto 0.167 或更高版本
- Snowflake
- Starburst
- Trino
- Teradata 14.0 或更高版本
- Timestream

> **Note**
>
> 您可以通过支持的数据来源链接或导入此处未列出的其他数据来源来进行访问。

Amazon Redshift 集群、Amazon Athena 数据库和 Amazon RDS 实例必须位于 Amazon。其他数据库实例必须处于以下环境之一才能通过 Amazon Quick Sight 进行访问：

- Amazon EC2
- 本地数据库
- 在数据中心或其他可通过互联网访问的环境中的数据

有关更多信息，请参阅 Amazon Quick 中的基础设施安全。

导入文件数据

可将 Amazon S3 或本地网络中的文件用作数据来源。Quick Sight 支持以下格式的文件：

- CSV 和 TSV — Comma-delimited 以及制表符分隔的文本文件
- ELF 和 CLF – 扩展日志格式文件和常用日志格式文件
- JSON – 平面或半结构化数据文件
- XLSX – Microsoft Excel 文件

Quick Sight 支持 UTF-8 文件编码，但不支持 UTF-8 （使用 BOM）。

可以原样导入在 Amazon S3 中使用 zip 或 gzip（www.gzip.org）压缩的文件。如果使用另一个压缩程序压缩 Amazon S3 中的文件，或者这些文件位于本地网络上，请在导入之前解压缩这些文件。

JSON 数据

Amazon Quick Sight 原生支持 JSON 平面文件和 JSON 半结构化数据文件。

您可以上传 JSON 文件，也可以连接到包含 JSON 数据的 Amazon S3 存储桶。Amazon Quick Sight 会自动对 JSON 文件和嵌入式 JSON 对象执行架构和类型推断。然后，它会展平 JSON，以便您可以分析和可视化应用程序生成的数据。

对 JSON 平面文件数据的基本支持包括以下内容：

- 推断架构
- 确定数据类型
- 展平数据
- 从平面文件解析 JSON (JSON 嵌入式对象)

对 JSON 文件结构 (.json) 的支持包括以下内容：

- 带结构的 JSON 记录
- 包含根元素作为数组的 JSON 记录

您还可以使用 `parseJson` 函数从文本文件中的 JSON 对象提取值。例如，如果您的 CSV 文件的其中一个字段中嵌入了 JSON 对象，则可以从指定的键值对（KVP）中提取值。有关此操作的更多信息，请参阅parseJson。

不支持以下 JSON 功能：

- 读取结构中包含记录列表的 JSON
- 列出 JSON 记录中的属性和列表对象；导入过程中会跳过这些属性和对象
- 自定义上传或配置设置
- 用于 SQL 和分析的 parseJSON 函数
- 关于无效 JSON 的错误消息
- 从 JSON 结构提取 JSON 对象
- 读取带分隔符的 JSON 记录

在数据准备期间，您可以使用 `parseJson` 函数解析平面文件。该函数会从有效的 JSON 结构和列表中提取元素。

支持以下 JSON 值：

- JSON 对象
- 字符串 (带双引号)
- 数字 (整数和浮点)
- 布尔值
- NULL

软件即服务（SaaS）

Quick Sight 可以通过直接连接或使用开放授权 (OAuth) 连接到各种软件即服务 (SaaS) 数据源。

支持直接连接的 SaaS 源包括以下内容：

- Jira
- ServiceNow

使用 OAuth 的 SaaS 源需要您在 SaaS 网站上授权连接。为此，Quick Sight 必须能够通过网络访问 SaaS 数据源。这些源包括以下内容：

- Adobe Analytics
- GitHub
- Salesforce

  您可以使用以下版本的 Salesforce 中的报告或对象作为 Amazon Quick Sight 的数据源：

  - Enterprise Edition
  - 无限制版本
  - 开发人员版本

本地数据源

要连接到本地数据源，您需要将数据源和Quick-specific 网络接口添加到 Amazon Virtual Private Cloud（亚马逊 VPC）。正确配置后，基于 Amazon VPC 的 VPC 与您在自己的数据中心中运行的传统网络类似。它使您能够保护和隔离资源之间的流量。您可以定义和控制网络元素以满足您的需求，同时仍然可以从云网络和可扩展的 Amazon基础架构中受益。

有关详细信息，请参阅 Amazon Quick 中的基础设施安全。

通过集成和数据集连接到您的数据

您可以将 Amazon Quick Sight 连接到不同类型的数据源。这包括驻留在 Software-as-a-Service (SaaS) 应用程序中的数据、存储在 Amazon S3 存储桶中的平面文件、来自 Salesforce 等第三方服务的数据，以及来自 Athena 的查询结果。使用以下示例了解有关连接到特定数据来源的要求的详细信息。

主题

- 使用 Amazon Athena 数据创建数据集
- 将亚马逊 OpenSearch 服务与 Amazon Quick Sight 配合使用
- 使用 Amazon S3 文件创建数据集
- 使用 Amazon S3 表创建数据集
- 使用 Apache Spark 创建数据来源
- 在 Quick Sight 中使用数据砖块
- 使用 Google BigQuery 创建数据集
- 使用 Google Sheets 数据来源创建数据集
- 使用 Apache Impala 数据来源创建数据集
- 使用 Microsoft Excel 文件创建数据集
- 使用 Presto 创建数据来源
- 使用 Snowflake 搭配 Amazon Quick
- 在 Amazon Quick Sight 中使用 Star
- 从 SaaS 源创建数据来源和数据集
- 从 Salesforce 创建数据集
- 将 Trino 与 Amazon Quick Sigh
- 使用本地文本文件创建数据集
- 在 Amazon Quick Sight 中使用亚马逊 Timestream 数据

使用 Amazon Athena 数据创建数据集

使用以下过程创建连接到 Amazon Athena 数据或 Athena 联合查询数据的新数据集。

连接到 Amazon Athena

1. 首先创建一个新数据集。从左侧的导航窗格中选择 “数据”。
2. 选择 “创建”，然后选择 “新建数据集”。
3. a. 要使用现有 Athena 连接配置文件（常用），请选择要使用的现有数据源的卡片。选定选择。

   卡片标有 Athena 数据来源图标和创建该连接的人员提供的名称。

   b. 要创建新的 Athena 连接配置文件（不太常见），请使用以下步骤：

   1. 选择 “新建数据源”，然后选择 Athena 数据源卡。

2. 选择下一步。
3. 对于数据来源名称，输入描述性名称。
4. 对于 Athena 工作组，选择工作组。
5. 选择验证连接以测试连接。
6. 选择创建数据来源。
7. （可选）选择要作为查询运行的 IAM 角色 ARN。

4. 在选择您的表屏幕上，执行以下操作：

   a. 对于目录，请选择下列选项之一：

      - 如果您使用的是 Athena 联合查询，请选择要使用的目录。
      - 否则，请选择 AwsDataCatalog。

   b. 选择下列选项之一：

      - 要编写 SQL 查询，请选择使用自定义 SQL。
      - 要选择数据库和表，请从目录下的下拉菜单中选择包含数据库的目录。从数据库下的下拉菜单中选择数据库，然后从为数据库显示的表列表中选择一个表。

   如果您没有相应权限，则会收到以下错误消息：“You don't have sufficient permissions to connect to this dataset or run this query.” 请联系您的 Quick 管理员寻求帮助。有关更多信息，请参阅 授权连接到 Amazon Athena。

5. 选择Edit/preview 数据。
6. 选择可视化，使用表创建数据集并分析数据。有关更多信息，请参阅 分析和报告：在 Amazon Quick Sight 中可视化数据。

将亚马逊 OpenSearch 服务与 Amazon Quick Sight 配合使用

接下来，您可以了解如何使用 Amazon Quick Sight 连接到您的亚马逊 OpenSearch 服务数据。

为 OpenSearch 服务创建新的 Quick Sight 数据源连接

接下来，你可以找到如何连接到 OpenSearch 服务

在继续操作之前，需要授权 Amazon Quick Sight 才能连接到亚马逊 OpenSearch 服务。如果未启用连接，则在尝试连接时会出现错误。Quick Sight 管理员可以授权 Amazon 资源连接。

授权 Quick Sight 启动与 OpenSearch 服务的连接

1. 点击右上角的个人资料图标打开菜单，然后选择 M anage Quick。如果您在个人资料菜单上看不到“快速管理” 选项，请向 Amazon Quick 管理员寻求帮助。
2. 选择安全和权限、添加或删除。
3. 启用该选项OpenSearch。
4. 选择更新。

访问 OpenSearch 服务后，您可以创建一个数据源，以便人们可以使用指定的域。

要连接到 OpenSearch 服务

1. 首先创建一个新数据集。从左侧的导航窗格中选择 “数据”，然后选择 “创建和新建数据集”。
2. 选择 A mazon OpenSearch 数据源卡。
3. 例如`OpenSearch Service ML Data`，在数据源名称中，输入 OpenSearch 服务数据源连接的描述性名称。由于您可以通过与 S OpenSearch ervice 的连接创建许多数据集，因此最好使用简洁的名称。
4. 对于连接类型中，选择要使用的网络。这可以是基于 Amazon VPC 的虚拟私有云（VPC），也可以是公有网络。VPC 列表包含 VPC 连接的名称，而不是 VPC ID。这些名称由 Quick 管理员定义。
5. 对于域，选择要连接的 OpenSearch 服务域。
6. 选择 “验证连接” 以检查您是否可以成功连接到 OpenSearch 服务。
7. 选择创建数据来源以继续。
8. 对于表，选择要使用的表格，然后选择选择以继续。
9. 请执行以下操作之一：

   - 要将数据导入 Quick Sight 内存引擎（名为SPICE），请选择 “导入到” SPICE 以加快分析速度。有关如何启用 OpenSearch 数据导入功能的信息，请参见授权连接到 Amazon 服务 OpenSearch。
   - 要允许 Quick Sight 在每次刷新数据集或使用分析或仪表板时对您的数据运行查询，请选择直接查询您的数据。

     要在使用 OpenSearch 服务数据的已发布仪表板上启用自动刷新， OpenSearch 服务数据集需要使用直接查询。
10. 选择 “Edit/Preview保存”，保存数据集并将其关闭。

管理 OpenSearch 服务数据的权限

以下过程介绍如何查看、添加和撤消权限以允许访问同一 S OpenSearch ervice 数据源。您添加的用户必须是 Quick Sight 中的活跃用户，然后才能添加他们。

编辑数据来源的权限

1. 选择左侧的 “数据”，然后向下滚动以找到用于您的 Amazon OpenSearch 服务连接的数据源卡。以 `US Amazon OpenSearch Service Data` 为例。
2. 选择 Amazon OpenSearch 数据集。
3. 在打开的数据集详细信息页面上，选择权限选项卡。

   此时会显示当前权限。
4. 要添加权限，请选择添加用户和组，然后按照以下步骤操作：

   a. 添加用户或组以允许他们使用相同的数据集。

   b. 添加完要添加的所有人后，选择要应用于他们的权限。
5. （可选）要编辑权限，可以选择查看者或拥有者。

   - 选择查看者以允许读取权限。
   - 选择 “所有者” 以允许该用户编辑、共享或删除此 Quick Sight 数据集。
6. （可选）要撤销权限，请选择撤销访问权限。在您撤销某人的访问权限后，他们将无法使用此数据来源创建新的数据集。但是，他们现有的数据集仍然可以访问此数据来源。
7. 完成后，请选择 Close。

为 OpenSearch 服务添加新的 Quick Sight 数据集

在您拥有现有的 S OpenSearch ervice 数据源连接后，可以创建用于分析的 OpenSearch 服务数据集。

使用 OpenSearch 服务创建数据集

1. 在起始页面上，选择数据、创建、新建数据集。
2. 向下滚动到 OpenSearch 服务连接的数据源卡。如果您有许多数据来源，则可以使用页面顶部的搜索栏来查找名称部分匹配的数据来源。
3. 选择 A mazon OpenSearch 数据源卡，然后选择创建数据集。
4. 对于表，选择要使用的 OpenSearch 服务索引。

5. 选择 Edit/Preview。
6. 选择保存，以保存并关闭数据集。

向分析中添加 OpenSearch 服务数据

获得 OpenSearch 服务数据集后，可以将其添加到 Quick Sight 分析中。在开始之前，请确保您的现有数据集包含要使用的 OpenSearch 服务数据。

向分析中添加 OpenSearch 服务数据

1. 选择左侧的分析。
2. 请执行以下操作之一：
   - 要创建新分析，请选择右侧的新分析。
   - 要添加到现有分析，请打开要编辑的分析。
     - 选择左上角附近的铅笔图标。
     - 选择添加数据集。
3. 选择要添加的 OpenSearch 服务数据集。

   有关在可视化中使用 S OpenSearch ervice 的信息，请参阅使用 OpenSearch 服务的限制。
4. 有关更多信息，请参阅 Working with analyses。

使用 OpenSearch 服务的限制

以下限制适用于使用 OpenSearch 服务数据集：

- OpenSearch 服务数据集支持视觉类型、排序选项和筛选选项的子集。
- 要在使用 OpenSearch 服务数据的已发布仪表板上启用自动刷新， OpenSearch 服务数据集需要使用直接查询。
- 不支持多个子查询操作。为避免在可视化过程中出现错误，请勿将多个字段添加到字段井，每个可视化使用一到两个字段，并避免使用颜色字段井。
- 不支持自定义 SQL。
- 不支持跨数据集联接和自联接。
- 不支持计算字段。
- 不支持文本字段。

- 不支持“其他”类别。如果您将 OpenSearch 服务数据集与支持 “其他” 类别的可视化项一起使用，请使用视觉对象上的菜单禁用 “其他” 类别。

使用 Amazon S3 文件创建数据集

要使用来自 Amazon S3 的一个或多个文本文件（.csv、.tsv、.clf 或.elf）创建数据集，请为 Quick Sight 创建清单。Quick Sight 使用此清单来识别您要使用的文件以及导入这些文件所需的上传设置。使用 Amazon S3 创建数据集时，文件数据会自动导入 SPICE 中。

您必须授予 Quick Sight 访问您想要从中读取文件的任何 Amazon S3 存储桶的权限。有关授予 Quick Sight Amazon 资源访问权限的信息，请参阅配置 Amazon Quick Sight 对 Amazon 数据源的访问权限。

主题

- 支持的 Amazon S3 清单文件格式
- 创建 Amazon S3 数据集
- 使用其他 Amazon 账户中的 S3 文件的数据集

支持的 Amazon S3 清单文件格式

您可以使用 JSON 清单文件在 Amazon S3 中指定要导入到 Quick Sight 中的文件。这些 JSON 清单文件可以使用下文所述的 Quick Sight 格式，也可以使用亚马逊 Redshift 数据库开发者指南中使用清单指定数据文件中描述的 Amazon Redshift 格式。您无需使用 Amazon Redshift 就能使用 Amazon Redshift 清单文件格式。

例如`my_manifest.json`，如果您使用 Quick Sight 清单文件，则其扩展名必须为.json。如果使用 Amazon Redshift 清单文件，则可以使用任何扩展名。

如果你使用亚马逊 Redshift 清单文件，Quick Sight 会像亚马逊 Redshift 一样处理可选`mandatory`选项。如果找不到关联的文件，Quick Sight 将结束导入过程并返回错误。

您选择导入的文件必须是分隔的文本（例如 .csv 或 .tsv）、日志 (.clf)、扩展日志 (.elf) 格式或 JSON (.json)。一个清单文件中标识的所有文件都必须使用相同的文件格式。另外，所有文件必须具有相同数量和类型的列。Quick Sight 支持 UTF-8 文件编码，但不 UTF-8 支持字节顺序标记 (BOM)。如果您要导入 JSON 文件，则对于 `globalUploadSettings`，请指定 `format`，而不是 `delimiter`、`textqualifier` 和 `containsHeader`。

确保您指定的任何文件都位于您已授予 Quick Sight 访问权限的 Amazon S3 存储桶中。有关授予 Quick Sight Amazon 资源访问权限的信息，请参阅配置 Amazon Quick Sight 对 Amazon 数据源的访问权限。

Quick Sight 的清单文件格式

Quick Sight 清单文件使用以下 JSON 格式。

```
{
    "fileLocations": [
        {
            "URIs": [
                "uri1",
                "uri2",
                "uri3"
            ]
        },
        {
            "URIPrefixes": [
                "prefix1",
                "prefix2",
                "prefix3"
            ]
        }
    ],
    "globalUploadSettings": {
        "format": "JSON",
        "delimiter": ",",
        "textqualifier": "'",
        "containsHeader": "true"
    }
}
```

使用 `fileLocations` 元素中的字段可指定要导入的文件，使用 `globalUploadSettings` 元素中的字段可指定这些文件的导入设置，如字段分隔符。

清单文件元素如下所述：

- fileLocations – 可以使用该元素指定要导入的文件。您可以使用 `URIs` 和/或 `URIPrefixes` 数组来执行该操作。您必须在其中任意一项中至少指定一个值。

- URIs – 可以使用该数组列出要导入的特定文件的 URI。

  Quick Sight 可以访问任何文件中的 Amazon S3 文件 Amazon Web Services 区域。但是，如果该格式与您的 Quick 账户使用的 Amazon 区域不同，则必须使用标识 Amazon S3 存储桶区域的 URI 格式。

  支持以下格式的 URI。

URI 格式	示例	评论
https://s3.amazonaws.com/< 存储桶名称 >/< 文件名 >	https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/data.csv	
s3://<存储桶名称>/<文件名>	s3://amzn-s3-demo-bucket/data.csv	
https://<存储桶名称>.s3.amazonaws.com/<文件名>	https://*amzn-s3-demo-bucket* .s3.amazonaws.com/ *data.csv*	
https://s3-< 地区名称 >.amazonaws.com/< 存储桶名称 >/< 文件名 >	https:/*s3-us-east-1.amazonaws.com* //*amzn-s3-demo-bucket* /*data.csv*	此 URI 类型指定 Amazon S3 存储桶的 Amazon Web Services 区域。
https://<存储桶名称>.s3-<区域名称>.amazonaws.com/<文件名>	https://*amzn-s3-demo-bucket* 。*s3-us-east-1* 。*amazonaws* 。*com*/*data.csv*	此 URI 类型指定 Amazon S3 存储桶的 Amazon Web Services 区域。

- URIPrefixes – 使用该数组列出 S3 存储桶和文件夹的 URI 前缀。将导入指定的存储桶或文件夹中的所有文件。Quick Sight 以递归方式从子文件夹中检索文件。

Quick Sight 可以访问任何 Amazon Web Services 区域存储桶中的 Amazon S3 存储桶或文件夹。Amazon Web Services 区域 如果 S3 存储桶与您的 Quick 账户使用的格式不同，请务必使用标识 S3 存储桶的 URI 前缀格式。

支持以下格式的 URI 前缀。

URI 前缀格式	示例	评论
https://s3.amazonaws.com/< 存储桶名称 >/	https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/	
https://s3.amazonaws.com/< 存储桶名称 >/< 文件夹名称1 >/ (< 文件夹名称 2>/等)	https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/folder1/	
s3://<存储桶名称>	s3://amzn-s3-demo-bucket/	
s3://<存储桶名称>/<文件夹名称 1>/(<文件夹名称 2>/等)	s3://amzn-s3-demo-bucket/folder1/	
https: //< *bucket name*>。 *s3*。*amazonaws.com*	https://*amzn-s3-demo-bucket* 。 *s3*。*amazonaws.com*	
https://s3-< 地区名称 >.amazonaws.com/< 存储桶名称 >/	https://s3-*your-region-for-example-us-east-2* .*amazonaws.com* /*amzn-s3-demo-bucket* /	此URIPrefix 类型 Amazon Web Services 区域 用于标识 Amazon S3 存储桶。
https://s3-< 地区名称 >.amazonaws.com/< 存储桶名称 >/< 文件夹名称1 >/ (< 文件夹名称 2>/等)	https:*s3-us-east-1.amazonaws.com* //*amzn-s3-demo-bucket* //*folder1*/	此URIPrefix 类型 Amazon Web Services 区域 用于标识 Amazon S3 存储桶。

URI 前缀格式	示例	评论
https://<存储桶名称>.s3-<区域名称>.amazonaws.com	https://*amzn-s3-demo-bucket* 。*s3-us-east-1.amazonaws* 。*com*	此URIPrefix 类型 Amazon Web Services 区域 用于标识 Amazon S3 存储桶。

- global UploadSettings —（可选）使用此元素指定 Amazon S3 文件的导入设置，例如字段分隔符。如果未指定此元素，Quick Sight 将使用本节中字段的默认值。

> **Important**
>
> 对于日志 (.clf) 和扩展日志 (.elf) 文件，只有这部分中的 format 字段适用，因此，您可以跳过其他字段。如果选择包括它们，其值将被忽略。

  - format –（可选）指定要导入的文件的格式。有效的格式为 **CSV**、**TSV**、**CLF**、**ELF** 和 **JSON**。默认值为 **CSV**。
  - delimiter –（可选）指定文件字段分隔符。必须映射到 `format` 字段中指定的文件类型。有效的格式为用于 .csv 文件的逗号 (**,**) 和用于 .tsv 文件的制表符 (**\t**)。默认值为逗号 (**,**)。
  - textqualifier –（可选）指定文件文本限定符。有效格式为单引号 (**'**)、双引号 (**\"**)。开头的反斜线是 JSON 中的双引号必须使用的转义字符。默认值为双引号 (**\"**)。如果您的文本不需要文本限定符，则不要包含此属性。
  - containsHeader –（可选）指定文件是否具有标题行。有效的格式为 **true** 或 **false**。默认值为 **true**。

Quick Sight 的清单文件示例

以下是已完成的 Quick Sight 清单文件的一些示例。

以下示例显示一个清单文件，它指定两个要导入的特定 .csv 文件。这些文件对文本限定符使用双引号。默认值是可接受的，因此，跳过 `format`、`delimiter` 和 `containsHeader` 字段。

```
{
    "fileLocations": [
        {
```

```
            "URIs": [
                "https://yourBucket.s3.amazonaws.com/data-file.csv",
                "https://yourBucket.s3.amazonaws.com/data-file-2.csv"
            ]
        }
    ],
    "globalUploadSettings": {
        "textqualifier": "\""
    }
}
```

以下示例显示一个清单文件，它指定一个要导入的特定 .tsv 文件。该文件还包含其他 Amazon 区域中的存储桶，其中包含要导入的其他 .tsv 文件。默认值是可接受的，因此跳过 `textqualifier` 和 `containsHeader` 字段。

```
{
    "fileLocations": [
        {
            "URIs": [
                "https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/data.tsv"
            ]
        },
        {
            "URIPrefixes": [
                "https://s3-us-east-1.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/"
            ]
        }
    ],
    "globalUploadSettings": {
        "format": "TSV",
        "delimiter": "\t"
    }
}
```

以下示例指定两个包含要导入的 .clf 文件的存储桶。一个与 Quick 账户 Amazon Web Services 区域 相同，另一个在不同账户中 Amazon Web Services 区域。`delimiter`、`textqualifier` 和 `containsHeader` 字段不适用于日志文件，因此跳过这些字段。

```
{
    "fileLocations": [
        {
            "URIPrefixes": [
```

```
                "https://amzn-s3-demo-bucket1.your-s3-url.com",
                "s3://amzn-s3-demo-bucket2/"
            ]
        }
    ],
    "globalUploadSettings": {
        "format": "CLF"
    }
}
```

以下示例使用 Amazon Redshift 格式指定要导入的 .csv 文件。

```
{
    "entries": [
        {
            "url": "https://amzn-s3-demo-bucket.your-s3-url.com/myalias-test/file-to-
import.csv",
            "mandatory": true
        }
    ]
}
```

以下示例使用 Amazon Redshift 格式指定两个要导入的 JSON 文件。

```
{
    "fileLocations": [
        {
            "URIs": [
                "https://yourBucket.s3.amazonaws.com/data-file.json",
                "https://yourBucket.s3.amazonaws.com/data-file-2.json"
            ]
        }
    ],
    "globalUploadSettings": {
        "format": "JSON"
    }
}
```

创建 Amazon S3 数据集

创建 Amazon S3 数据集

1. 选中 数据来源限额 以确保目标文件设置未超出数据来源限制。

2. 使用 支持的 Amazon S3 清单文件格式中指定的格式之一创建清单文件，以确定要导入的文本文件。
3. 将清单文件保存到本地目录中，或者将其上传到 Amazon S3 中。
4. 在快速入门页面上，选择数据。
5. 在数据页面上，选择创建，然后选择新数据集。
6. 选择 Amazon S3 图标，然后选择下一步。
7. 对于数据来源名称，输入数据来源的描述。这应该是帮助将该数据来源与其他数据来源区分开来的名称。
8. 对于 Upload a manifest file，请执行以下操作之一：
   - 要使用本地清单文件，请选择 Upload，然后选择 Upload a JSON manifest file。对于 Open，请选择一个文件，然后选择 Open。
   - 要使用 Amazon S3 中的清单文件，请选择 URL，然后输入该清单文件的 URL。要在 Amazon S3 控制台中查找预先存在的清单文件的 URL，请导航到并选择相应的文件。随即显示属性面板，包括链接 URL。您可以复制 URL 并将其粘贴到 Quick Sight 中。
9. 选择连接。
10. 要确保连接已完成，请选择Edit/Preview 数据。否则，选择 Visualize 以原样使用数据创建分析。

    如果选择Edit/Preview 数据，则可以在准备数据时指定数据集名称。否则，数据集名称与将与清单文件名称匹配。

    要了解数据准备的更多信息，请参阅使用 Amazon Quick Sight 准备数据。

基于多个 Amazon S3 文件创建数据集

您可以使用以下几种方法之一在 Quick Sight 中合并或合并来自 Amazon S3 存储桶的文件：

- 使用清单组合文件 – 在这种情况下，这些文件必须具有相同数量的字段（列）。文件的相同位置中的字段必须具有匹配的数据类型。例如，每个文件中的第一个字段必须具有相同的数据类型。第二个字段、第三个字段以及后续字段也是如此。Quick Sight 从第一个文件中获取字段名称。

  必须在清单中明确列出这些文件。但是，它们不必位于同一个 Amazon S3 存储桶内。

  此外，这些文件还必须遵循支持的 Amazon S3 清单文件格式中所述的规则。

  有关使用清单组合文件的更多详细信息，请参阅使用 Amazon S3 文件创建数据集。

- 不使用清单合并文件 – 要将多个文件合并为一个文件而不必在清单中单独列出这些文件，您可以使用 Athena。在使用这种方法时，您只需查询您的文本文件，就像它们位于数据库的表中一样。有关更多信息，请参阅大数据博客中的 Analyzing data in Amazon S3 using Athena。
- 在导入之前使用脚本附加文件 – 在上传之前，您可以使用用于组合文件的脚本。

使用其他 Amazon 账户中的 S3 文件的数据集

使用本节学习如何设置安全性，以便您可以使用 Quick Sight 访问其他 Amazon 账户中的 Amazon S3 文件。

为了让您能够访问其他账户中的文件，该账户的所有者必须先设置 Amazon S3，以便为您授予读取该文件的权限。然后，在 Quick Sight 中，您必须设置对与您共享的存储桶的访问权限。在这两个步骤完成后，您可以使用清单来创建数据集。

> **Note**
>
> 要访问与公众共享的文件，您不需要设置任何特殊安全性。但是，您仍然需要清单文件。

主题

- 将 Amazon S3 设置为允许从其他 Quick 账户进行访问
- 设置 Quick Sight 以访问其他 Amazon 账户中的 Amazon S3 文件

将 Amazon S3 设置为允许从其他 Quick 账户进行访问

使用本节来学习如何在 Amazon S3 文件中设置权限，这样 Quick Sight 就可以通过其他 Amazon 账户访问这些文件。

有关从您的 Quick Sight 账户访问其他账户的 Amazon S3 文件的信息，请参阅设置 Quick Sight 以访问其他 Amazon 账户中的 Amazon S3 文件。有关 S3 权限的更多信息，请参阅管理对 Amazon S3 资源的访问权限和如何在对象上设置权限？

您可以使用以下过程，从 S3 控制台设置此访问权限。或者，您可以使用 Amazon CLI 或通过编写脚本来授予权限。如果您有大量要共享的文件，则可以改为在 `s3:GetObject` 操作上创建 S3 存储桶策略。要使用存储桶策略，请将其添加到存储桶权限，而不是文件权限。有关存储桶策略的信息，请参阅《Amazon S3 开发人员指南》https://docs.amazonaws.cn/AmazonS3/latest/dev/example-bucket-policies.html中的桶策略示例。

从 S3 控制台设置来自其他 Quick 账户的访问权限

1. 获取您要与之共享的 Amazon 账户电子邮件的电子邮件地址。或者，您可以获取并使用规范用户 ID。有关规范用户 ID 的更多信息，请参阅 Amazon General Reference 中的 Amazon account identifiers。
2. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon S3 控制台，网址为https://console.aws.amazon.com/s3/。
3. 找到您要与 Quick Sight 共享的 Amazon S3 存储桶。选择权限。
4. 选择 “添加帐户”，然后输入要与之共享的 Amazon 帐户的电子邮件地址或粘贴规范用户 ID。该电子邮件地址应该是 Amazon 账户的主要电子邮件地址。
5. 对于读取存储桶权限和列出对象，两者都选择是。

   选择 Save 以确认。
6. 找到要共享的文件，然后打开该文件的权限设置。
7. 输入您要与之共享的 Amazon 账户的电子邮件地址或规范用户 ID。该电子邮件地址应该是该 Amazon 账户的主电子邮件地址。
8. 为 Quick Sight 需要访问的每个文件启用读取对象权限。
9. 通知 Quick 用户这些文件现已可供使用。

设置 Quick Sight 以访问其他 Amazon 账户中的 Amazon S3 文件

使用本节学习如何设置 Quick Sight，这样您就可以在其他 Amazon 账户中访问 Amazon S3 文件。有关允许其他人从其 Quick 账户访问您的 Amazon S3 文件的信息，请参阅将 Amazon S3 设置为允许从其他 Quick 账户进行访问。

使用以下步骤从 Quick Sight 访问其他账户的 Amazon S3 文件。其他 Amazon 账户中的用户必须与您共享其 Amazon S3 存储桶中的文件，然后才能使用此过程。

通过 Quick Sight 访问其他账户的 Amazon S3 文件

1. 验证其他 Amazon 账户中的一个或多个用户是否向您的账户授予了对相关 S3 存储桶的读写权限。
2. 选择您的个人资料图标，然后选择 “管理 Quick Sight”。
3. 选择 Security & permissions (安全性和权限)。
4. 在 Quick Sight 访问 Amazon 服务下，选择管理。
5. 选择选择 S3 存储桶。

6. 在选择 Amazon S3 存储桶屏幕上，选择可在 Amazon中访问的 S3 存储桶选项卡。

   默认选项卡名为关联到 Quick Sight 账户的 S3 存储桶。它显示了您的 Quick 账户有权访问的所有存储桶。

7. 请执行以下操作之一：

   - 要添加您有权使用的所有存储桶，请选择从其他 账户选择可访问的存储桶 Amazon 。
   - 如果您要添加一个或多个 Amazon S3 存储桶，请输入其名称。它必须精确匹配该 Amazon S3 存储桶的唯一名称。

     如果您没有适当的权限，则会看到错误消息“We can't connect to this S3 bucket. 确保您指定的任何 S3 存储桶都与用于创建此 Quick Amazon 账户的账户相关联。” 如果您既没有帐户权限也没有 Quick Sight 权限，则会显示此错误消息。

   > **Note**
   >
   > 要使用亚马逊 Athena，Quick Sight 需要访问雅典娜使用的亚马逊 S3 存储桶。
   > 您可以将它们逐一添加到此处，也可以使用 “从其他 Amazon 账户中选择可访问的存储桶” 选项。

8. 选择 Select buckets 以确认您的选择。
9. 根据 Amazon S3 创建新的数据集，并上传您的清单文件。有关 Amazon S3 数据集的更多信息，请参阅 使用 Amazon S3 文件创建数据集。

使用 Amazon S3 表创建数据集

您可以使用 Amazon S3 表作为数据源，在 Quick Sight 中创建数据集。Amazon S3 表格将数据存储为 Apache Iceberg 表，使您无需设置中间查询层即可直接从 Quick Sight 查询数据湖。

您可以在以下查询模式中使用 Amazon S3 表格数据集：

- 直接查询 — 无需导入即可直接查询您的 Amazon S3 表数据。
- SPICE— 将您的 Amazon S3 表格数据导入到中SPICE以提高性能。

配置 Amazon S3 表格资源权限（管理员）

在作者可以通过 Amazon S3 表创建数据集之前，管理员必须配置资源权限。

配置 Amazon S3 表格资源权限

1. 以管理员用户身份登录。
2. 选择右上角的人物图标，然后选择管理 QuickSuite以打开管理页面。
3. 选择Amazon 资源卡以打开资源权限页面。
4. 选择使用 QuickSuite-managed 角色（默认），这样 Quick 就会为您管理相关的 IAM 角色和权限。
5. 选择 Amazon S3 表。将显示您当前区域中所有可用的 S3 表存储桶。
6. 选择要允许作者使用的 S3 表存储桶，然后选择 Finish。
7. 选择保存。

保存后，将创建一个名为的新 IAM 角色，`aws-quicksight-s3-tables-role-v0`该角色具有读取所选 S3 表存储桶的权限。

为 Amazon S3 表存储桶创建数据源

创建 Amazon S3 表格数据源

1. 从左侧导航窗格中选择 “数据”，然后选择 “数据源” 选项卡。
2. 选择创建数据来源。
3. 选择 Amazon S3 表格卡。
4. 输入 S3 表存储桶的 ARN 和数据源的名称，然后选择创建数据源。

几秒钟后，数据源将出现在您的数据源列表中。

从 Amazon S3 表数据源创建数据集

使用 Amazon S3 表创建数据集

1. 在左侧导航窗格中，选择数据，然后选择数据集选项卡。
2. 选择创建数据集。
3. 选择您要使用的 Amazon S3 表格数据源。
4. 选择要使用的 S3 表的命名空间，然后选择该表。
5. 根据您的用例选择直接查询模式或 SPICE 模式。
6. 选择Edit/Preview 数据来转换数据，方法与处理其他数据源的方式相同。定义完所有转换后，选择保存并发布以保存数据集。

> **Note**
>
> Amazon S3 表格数据集最多支持 20 亿行。

有关支持的 Amazon 区域的信息，请参阅支持的 Amazon 区域。

使用 Apache Spark 创建数据来源

你可以使用 Quick Sight 直接连接到 Apache Spark，也可以通过 Spark SQL 连接到 Spark。使用查询结果或直接链接到表或视图，您可以在 Quick Sight 中创建数据源。您可以通过 Spark 直接查询数据，也可以将查询结果导入 SPICE。

在将 Quick Sight 与 Spark 产品配合使用之前，必须为 Quick Sight 配置 Spark。

Quick Sight 要求您的 Spark 服务器使用 LDAP 进行保护和身份验证，该版本适用于 Spark 2.0 或更高版本。如果 Spark 配置为允许未经身份验证的访问，Quick Sight 会拒绝与服务器的连接。要将 Quick Sight 用作 Spark 客户端，必须将 LDAP 身份验证配置为与 Spark 配合使用。

Spark 文档包含有关如何进行此设置的信息。首先，您需要对其进行配置，以启用通过 HTTPS 进行的前端 LDAP 身份验证。有关 Spark 的一般信息，请参阅 Apache Spark 网站。有关 Spark 和安全性的专门信息，请参阅 Spark 安全文档。

要确保已将服务器配置为 Quick Sight 访问权限，请按照中的说明进行操作网络和数据库配置要求。

在 Quick Sight 中使用数据砖块

使用本节学习如何从 Quick Sight 连接到 Databricks。

连接到 Databricks

1. 首先创建一个新数据集。从左侧的导航窗格中选择 “数据”。
2. 选择创建，然后选择新数据集。
3. 选择 Databricks 数据来源卡片。
4. 对于数据来源名称，为 Databricks 数据来源连接输入描述性名称，例如 `Databricks CS`。您可以通过与 Databricks 的连接创建许多数据集，因此最好使用简洁的名称。
5. 对于连接类型，选择您正在使用的网络类型。

   - 公有网络 – 如果您的数据是公开共享的。
   - VPC – 如果您的数据位于 VPC 内。

> **Note**
>
> 如果您使用的是 VPC，但其未列出，请咨询管理员。

6. 对于数据库服务器，输入在 Databricks 连接详细信息中指定的工作区的主机名。
7. 对于 HTTP 路径，输入在 Databricks 连接详细信息中指定的 spark 实例的部分 URL。
8. 对于端口，输入在 Databricks 连接详细信息中指定的端口。
9. 对于用户名和密码，输入您的连接凭证。
10. 要验证连接是否正常，请单击验证连接。
11. 要完成并创建数据来源，请单击创建数据来源。

为 Databricks 添加新的 Quick Sight 数据集

拥有 Databricks 数据的现有数据来源连接后，您可以创建 Databricks 数据集以用于分析。

使用 Databricks 创建数据集

1. 选择左侧的 “数据”，然后向下滚动以查找 Databricks 连接的数据源卡。如果您有许多数据来源，则可以使用页面顶部的搜索栏来查找名称部分匹配的数据来源。
2. 选择 Databricks 数据来源卡片，然后选择创建数据集。
3. 要指定要连接的表，请先选择要使用的“目录”和“架构”。然后对于表，选择要使用的表。如果您更想使用自己的 SQL 语句，请选择使用自定义 SQL。
4. 选择 Edit/Preview。
5. （可选）要添加更多数据，请按以下步骤进行操作：
    a. 选择右上角的添加数据。
    b. 要连接到不同的数据，请选择切换数据来源，然后选择不同的数据集。
    c. 按照 UI 提示完成数据添加。
    d. 将新数据添加到同一数据集后，选择配置此联接（两个红点）。为每个附加表设置联接。
    e. 如果要添加计算字段，请选择添加计算字段。
    f. 要从 SageMaker AI 添加模型，请选择 A ugment with。 SageMaker此选项仅在 Quick Enterprise 版中可用。
    g. 清除任何您要省略的字段的复选框。

h. 更新任何您要更改的数据类型。

6. 完成后，选择保存，以保存并关闭数据集。

Quick Sight 管理员关于连接 Databricks 的指南

你可以使用 Amazon Quick Sight 连接到 Databricks Amazon无论你是通过 Marketpl Amazon ace Amazon 还是通过 Databricks 网站注册，你都可以连接 Databricks。

在连接到 Databricks 之前，您需要创建或识别连接所需的现有资源。使用本节来帮助你收集从 Quick Sight 连接到 Databricks 所需的资源。

- 要了解如何获取 Databricks 连接的详细信息，请参阅 Databricks ODBC and JDBC connections。
- 要了解如何获取 Databricks 凭证（个人访问令牌或用户名和密码）进行身份验证，请参阅 Databricks documentation 中的 Authentication requirements。

  要连接到 Databricks 集群，您需要 `Can Attach To` 和 `Can Restart` 权限。这些权限在 Databricks 中进行管理。有关更多信息，请参阅 Databricks documentation 中的 Permission Requirements。
- 如果您要为 Databricks 设置私有连接，则可以详细了解如何配置 VPC 以与 Quick Sight 配合使用，请参阅 Quick Sight 文档中的使用 Amazon Quick Sight 连接到 VPC。如果连接不可见，请向系统管理员确认该网络是否已开放 Amazon Route 53 的入站端点。Databricks 工作区的主机名使用公有 IP，需要有 DNS TCP 和 DNS UDP 入站和出站规则，以允许 Route 53 安全组的 DNS 端口 53 上的流量。管理员需要创建包含 2 条入站规则的安全组：一条用于端口 53 到 VPC CIDR 的 DNS（TCP），另一条用于端口 53 到 VPC CIDR 的 DNS（UDP）。

  有关使用 PrivateLink 而不是公共连接的 Databricks-related 详细信息，请参阅 Databricks 文档 Amazon PrivateLink中的启用。

使用 Google BigQuery 创建数据集

> **Note**
>
> 当 Quick Sight 使用和传输从中收到的信息时Google APIs，它会遵守 GoogleAPI 服务用户数据政策。

Google BigQuery 是一个完全托管的无服务器数据仓库，客户可以使用它来管理和分析他们的数据。Google BigQuery 客户使用 SQL 来查询他们的数据，而无需任何基础设施管理。

使用 Google BigQuery 创建数据来源连接

先决条件

开始之前，请确保您已具备以下条件。这些都是使用 Google BigQuery 创建数据来源连接所必需的：

- 项目 ID – 与您的 Google 账户关联的项目 ID。要找到它，请导航到Google Cloud控制台，然后选择要连接到 Quick Sight 的项目的名称。复制新窗口中显示的项目 ID 并记录下来以供日后使用。
- 数据集区域 – Google BigQuery 项目所在的 Google 区域。要找到数据集区域，请导航到 Google BigQuery 控制台并选择资源管理器。找到并展开您想要连接的项目，然后选择您想要使用的数据集。数据集区域出现在打开的弹出窗口中。
- Google 账户登录凭证 – 您的 Google 账户的登录凭证。如果您没有此信息，请与 Google 账户管理员联系。
- Google BigQuery权限 — 要将您的Google账户与 Quick Sight 关联，请确保您的Google账户具有以下权限：
  - `Project` 级别的 `BigQuery Job User`。
  - `Dataset` 或 `Table` 级别的 `BigQuery Data Viewer`。
  - `Project` 级别的 `BigQuery Metadata Viewer`。

有关如何检索先前必备信息的信息，请参阅使用Google Cloud BigQuery和 Quick Sight 释放统一商业智能的力量。

使用以下步骤将您的 Quick 帐户与您的Google BigQuery数据源关联。

从 Quick Sight 创建与Google BigQuery数据源的新连接

1. 打开 Quick 控制台。
2. 从左侧导航窗格中选择 “数据”。
3. 选择创建，然后选择新建数据集
4. 选择 Google BigQuery 磁贴。
5. 添加您之前在先决条件部分记录的数据来源详细信息：
   - 数据来源名称 – 数据来源的名称。
   - 项目 ID – Google Platform 项目 ID。此字段区分大小写。

- 数据集区域 – 您要连接到的项目的 Google 云平台数据集区域。

6. 选择登录。
7. 在打开的新窗口中，输入您要连接的 Google 账户的登录凭证。
8. 选择 “继续” 以授予 Quick Sight 访问权限Google BigQuery。
9. 创建新的数据来源连接后，继续执行以下过程中的 Step 4。

为添加新的 Quick Sight 数据集 Google BigQuery

与 Google BigQuery 创建数据来源连接后，您可以创建 Google BigQuery 数据集以供分析。使用 Google BigQuery 的数据集只能存储在 SPICE 中。

使用 Google BigQuery 创建数据集

1. 打开 Quick 控制台。
2. 从起始页中，选择数据。
3. 选择创建，然后选择新建数据集
4. 选择Google BigQuery磁贴，然后选择创建数据集。
5. 对于表，执行以下操作之一：
   - 选择要使用的表。
   - 选择使用自定义 SQL 以使用您自己的个人 SQL 语句。有关在 Quick Sight 中使用自定义 SQL 的更多信息，请参阅使用 SQL 自定义数据。
6. 选择 Edit/Preview。
7. （可选）在打开的数据准备页面中，您可以使用计算字段、筛选器和联接为数据添加自定义项。
8. 完成更改后，选择保存以保存并关闭数据集。

使用 Google Sheets 数据来源创建数据集

Google Sheets 是一款基于 Web 的电子表格应用程序，使用户能够实时创建、编辑和协作处理数据。凭借其全面的函数和公式，它成为商业智能和分析的强大数据来源。用户可以高效地组织、分析和分享见解，而其无缝协作功能使其成为从事数据驱动型项目的团队的理想平台。

亚马逊 Quick 中的管理员配置

亚马逊 Quick 管理员需要执行一次性设置，才能将 Google 表格用作数据源。有关详细说明和重要注意事项，请参阅博客。

使用 Google Sheets 数据来源创建数据集

按照以下过程使用 Google Sheets 数据来源创建数据集。

使用 Google Sheets 数据来源创建数据集

1. 在快速入门页面上，选择数据集。
2. 在数据集页面上，选择新数据集。
3. 选择谷歌表格。
4. 输入数据来源的名称，然后选择连接。
5. 当重定向到 Google 的登录页面时，请执行以下操作：
   a. 输入您的 Google 账户凭证，然后选择下一步。
   b. 查看授权您的 Amazon 帐号连接 Google 表格的权限，然后选择 “继续” 。
6. 在选择您的表菜单中，找到您的数据。该菜单显示您的 Google 账户中的所有文件夹、子文件夹、工作表和选项卡。要显示选项卡，请从显示的列表中选择一个工作表。
7. 选择要使用的选项卡。
8. 选择Edit/Preview 数据以导航到数据准备页面。选择添加数据以包含任何其他选项卡。
9. 配置联接，然后选择 “发布并可视化”，使用 Quick Sight 分析您的 Google 表格数据。

> **Note**
>
> - 此连接器仅支持 SPICE 功能。
> - 如果 OAuth 令牌过期（在摄取错误报告中或创建新数据集时可见），请通过选择数据来源上的编辑并进行更新来重新授权。

使用 Apache Impala 数据来源创建数据集

Apache Impala 是一款高性能大规模并行处理 (MPP) SQL 查询引擎，旨在在 Apache Hadoop 上原生运行。使用以下步骤在 Quick Sight 和 Apache Impala 之间建立安全连接。

Quick Sight 和 Apache Impala 之间的所有流量都使用 SSL 进行加密。Quick Sight 支持 Impala 连接的标准用户名和密码身份验证。

要建立连接，您需要在 Impala 实例中配置 SSL 设置，准备身份验证凭据，使用您的 Impala 服务器详细信息在 Quick Sight 中设置连接，并验证连接以确保数据访问安全。

使用 Apache Impala 数据来源创建数据集

1. 在快速入门页面上，选择数据。
2. 在数据页面上，选择创建。
3. 选择数据来源。
4. 选择 Impala，然后选择 “下一步”。
5. 输入数据来源的名称。
6. 对于公共连接：
   a. 输入数据库服务器、HTTP 路径、端口、用户名和密码的连接详细信息。
   b. 验证成功后，选择创建数据来源。
7. 对于私有连接：
   - 在输入连接详细信息之前，请与管理员协调以设置 VPC 连接。

     您或您的管理员可以在 Quick 中配置 VPC 连接。SSL 默认启用，以确保数据传输安全。如果遇到连接验证错误，请验证连接和 VPC 详细信息。

     如果问题仍然存在，请咨询您的管理员以确认您的证书颁发机构已包含在 Quick Sight 批准的证书列表中。
8. 在选择您的表菜单中，您可以：
   a. 选择特定架构或表，然后选择选择。
   b. 选择使用自定义 SQL 来编写您自己的 SQL 查询。
9. 完成选择后，您将被重定向到数据准备页面。对数据进行任何调整，然后选择 “发布和可视化”，在 Quick Sight 中分析您的 Impala 数据。

> **Note**
>
> 此连接器支持：
>
> - 用户名和密码身份验证
> - 公共和私有连接
> - 表发现和自定义 SQL 查询
> - 摄取期间的完整数据刷新

- 仅限 SPICE 存储

使用 Microsoft Excel 文件创建数据集

要使用 Microsoft Excel 文件数据来源创建数据集，请从本地或网络驱动器上传 .xlsx 文件。数据将导入到 SPICE 中。

有关使用 Amazon S3 数据来源创建新的 Amazon S3 数据集的更多信息，请参阅 使用现有的 Amazon S3 数据来源创建数据集 或 使用 Amazon S3 文件创建数据集。

基于 Excel 文件创建数据集

1. 选中 数据来源限额 以确保目标文件未超出数据来源限制。
2. 在快速入门页面上，选择数据。
3. 在数据页面上，选择创建，然后选择新数据集。
4. 选择 Upload a file (上传文件)。
5. 在 Open 对话框中，选择一个文件，然后选择 Open。

   文件大小必须不超过 1 GB 才能上传到 Quick Sight。
6. 如果 Excel 文件包含多个工作表，请选择要导入的工作表。以后可通过准备数据对此进行更改。
7.

   > **Note**
   >
   > 在下列屏幕中，有几种方式可准备数据。每一种方式都会转到 Prepare Data 屏幕。该屏幕与数据导入完成后可以访问的屏幕相同。即使在上传完成后，您也可以在该屏幕中更改上传设置。

   选择 Select 确认设置。或者，您可以选择Edit/Preview 数据来立即准备数据。

   下一个屏幕显示数据预览。数据预览不能直接更改。
8. 如果数据标题和内容看起来不正确，您可以选择编辑设置并准备数据以更正文件上传设置。

   否则，请选择下一步。
9. 在 “数据源详细信息” 屏幕上，可以选择Edit/Preview 数据。您可以在准备数据屏幕中指定数据集名称。

如果不需要准备数据，可以选择原样使用数据创建分析。选择可视化。这样做会使数据集与源文件同名，并转至分析屏幕。要了解数据准备和 Excel 上传设置的更多信息，请参阅使用 Amazon Quick Sight 准备数据。

> **Note**
>
> 如果您想随时对文件进行更改（例如添加新字段），则必须在 Microsoft Excel 中进行更改，并使用 Quick Sight 中的更新版本创建新的数据集。有关更改数据集可能产生的影响的更多信息，请参阅 编辑数据集时要考虑的事项。

使用 Presto 创建数据来源

Presto（也称为 PrestoDB）是一种开源的分布式 SQL 查询引擎，设计用于针对任何规模的数据进行快速分析查询。它同时支持非关系数据来源和关系数据来源。支持的非关系数据来源包括 Hadoop Distributed File System（HDFS）、Amazon S3、Cassandra、MongoDB 和 HBase。支持的关系数据来源包括 MySQL、PostgreSQL、Amazon Redshift、Microsoft SQL Server 和 Teradata。

有关 Presto 的更多信息，请参阅以下内容：

- presto 简介，网站上对 Presto 的描述。 Amazon
- 在《亚马逊 EMR 发布指南》中@@ 使用亚马逊弹性 MapReduce (EMR) 创建 prest o 集群。
- 有关 Presto 的一般信息，请参阅 Presto 文档。

您通过 Presto 查询引擎运行的查询结果可以转换为 Quick Sight 数据集。Presto 在后端数据库中处理分析查询。然后，它将结果返回给 Quick Sight 客户端。可以直接通过 Presto 查询数据，也可以将查询结果导入 SPICE。

在使用 Quick Sight 作为 Presto 客户端运行查询之前，请务必配置数据源配置文件。您需要在 Quick Sight 中为要访问的每个 Presto 数据源提供数据源配置文件。可以按照以下过程创建到 VPC 的连接。

从 Amazon Quick Sight（控制台）创建与 presto 数据源的新连接

1. 在 Amazon Quick Sight 起始页面上，选择左侧的数据。
2. 选择创建，然后选择新数据集。
3. 选择 Presto 磁贴。

> **Note**
>
> 在大多数浏览器中，您可以使用 Ctrl-F 或 Cmd-F 打开搜索框并输入搜索框**presto**进行定位。

4. 添加新数据来源的设置：

   - 数据来源名称 – 为您的数据来源输入描述性名称。此名称显示在数据集屏幕底部的现有数据来源部分中。
   - 连接类型 – 选择连接到 Presto 时需要使用的连接类型。

     要通过公有网络进行连接，请选择公有网络。

     如果您使用公有网络，则必须使用轻型目录访问协议 (LDAP) 保护您的 Presto 服务器和验证身份。有关将 Presto 配置为使用 LDAP 的信息，请参阅 Presto 文档中的 LDAP authentication。

     要通过虚拟专用连接进行连接，请从 VPC 连接列表中选择相应的 VPC 名称。

     如果您的 Presto 服务器允许未经身份验证的访问，则 Amazon 要求您使用私有 VPC 连接安全地连接到该服务器。有关配置新 VPC 的信息，请参阅在 Amazon Quick Sight 中配置 VPC 连接。
   - 数据库服务器 – 数据库服务器的名称。
   - 端口-服务器用来接受来自 Amazon Quick Sight 的传入连接的端口
   - 目录 – 要使用的目录的名称。
   - 需要身份验证 –（可选）仅当选择 VPC 连接类型时，才会显示此选项。如果您要连接的 Presto 数据来源不需要身份验证，请选择否。否则，请保留默认设置（是）。
   - 用户名 – 输入用于连接到 Presto 的用户名。Quick Sight 将相同的用户名和密码应用于使用此数据源配置文件的所有连接。如果您想与其他账户分开监控 Quick Sight，请为每个 Quick Sight 数据源配置文件创建一个 Presto 帐户。

     您使用的 Presto 账户必须能够访问数据库，并至少能够在一个表上运行 SELECT 语句。
   - 密码 – 要与 Presto 用户名一起使用的密码。Amazon Quick Sight 会加密您在数据源配置文件中使用的所有凭证。有关更多信息，请参阅 亚马逊 Quick 中的数据加密。
   - 启用 SSL – 默认启用 SSL。
5. 选择验证连接以测试设置。
6. 验证您的设置后，选择创建数据来源以完成连接。

使用 Snowflake 搭配 Amazon Quick

Snowflake 是一个 AI 数据云平台，提供从数据仓库和协作到数据科学和生成式人工智能的数据解决方案。Snowflake 是一家拥有多项 Amazon 认证的Amazon 合作伙伴，其中包括生成式 AI、Machine Learning、数据和分析以及零售领域的 Amazon ISV 能力。

Amazon Quick Sight 提供了两种连接 Snowflake 的方式：使用你的 Snowflake 登录凭证或使用 OAuth 客户端凭证。使用以下部分来了解这两种连接方法。

主题

- 使用登录凭据创建与 Snowflake 的 Quick Sight 数据源连接
- 使用客户端凭OAuth据创建与 Snowflake 的 Quick Sight 数据源连接

使用登录凭据创建与 Snowflake 的 Quick Sight 数据源连接

使用本节学习如何使用你的 Snowflake 登录凭据在 Quick Sight 和 Snowflake 之间建立连接。Quick Sight 和 Snowflake 之间的所有流量均通过 SSL 启用。

在 Quick Sight 和 Snowflake 之间创建连接

1. 打开 Quick 控制台。
2. 在左侧导航窗格中，选择数据，然后选择创建，然后选择新建数据集。
3. 选择 Snowflake 数据来源卡片。
4. 在出现的弹出窗口中，输入以下信息：
    a. 对于数据来源名称，为您的 Snowflake 数据来源连接输入描述性名称。您可以通过与 Snowflake 的连接创建许多数据集，因此最好使用简洁的名称。
    b. 对于连接类型，选择正在使用的网络类型。如果您的数据是公开共享的，请选择公共网络。如果数据位于 VPC 内，请选择 VPC。要在 Quick Sight 中配置 VPC 连接，请参阅在 Amazon Quick 中管理 VPC 连接。
    c. 对于数据库服务器，输入在 Snowflake 连接详细信息中指定的主机名。
5. 在数据库名称和仓库中，输入要连接的相应 Snowflake 数据库和仓库。
6. 对于用户名和密码，输入您的 Snowflake 凭证。

在 Quick Sight 账户和 Snowflake 账户之间成功创建数据源连接后，就可以开始创建数据集创建包含 Snowflake 数据的数据源连接了。

使用客户端凭OAuth据创建与 Snowflake 的 Quick Sight 数据源连接

你可以使用OAuth客户凭据通过 Quick Sight API 将你的 Quick Sight 账户与 Snowflake 关联起来。OAuth是一种标准授权协议，通常用于具有高级安全要求的应用程序。当你使用 OAuth 客户端凭据连接到 Snowflake 时，你可以使用 Quick Sight API 和 Quick Sight 用户界面创建包含 Snowflake 数据的数据集。有关在 Snowflake 中配置 OAuth 的更多信息，请参阅 Snowflake OAuth overview。

Quick Sight 支持`client credentials`OAuth授权类型。 OAuth客户端凭据用于获取用于机器间通信的访问令牌。此方法适用于客户端需要访问服务器上托管的资源而无需用户参与的情况。

在 OAuth 2.0 的客户端凭证流中，有几种客户端身份验证机制可用于向授权服务器对客户端应用程序进行身份验证。Quick Sight 支持基于 OAuth Snowflake 的客户端凭证，用于以下两种机制：

- 令牌（基于客户端密钥的 OAuth）：基于密钥的客户端身份验证机制与客户端凭证一起使用来授予流，以便向授权服务器进行身份验证。此身份验证方案要求将 OAuth 客户端应用的 `client_id` 和 `client_secret` 存储在 Secrets Manager 中。
- X509（客户端私钥 JWT-basedOAuth）：基于 X509 证书密钥的解决方案为该OAuth机制提供了额外的安全层，其客户端证书用于身份验证而不是客户端密钥。此方法主要由私有客户端使用，他们使用此方法向授权服务器进行身份验证，并且两个服务之间具有很强的信任度。

Quick Sight 已验证与以下身份提供商的OAuth连接：

- OKTA
- PingFederate

在 Secrets Manager 中存储 OAuth 凭证

OAuth 客户端凭证适用于机器对机器使用案例，并非设计为交互式的。要在 Quick Sight 和 Snowflake 之间创建数据源连接，请在 Secrets Manager 中创建一个包含你的客户端应用程序凭据的新密钥。OAuth使用新密钥创建的秘密 ARN 可用于在 Quick Sight 中创建包含 Snowflake 数据的数据集。有关在 Quick Sight 中使用 Secrets Manager 密钥的更多信息，请参阅在 Quick 中使用 Amazon Secrets Manager 密钥而不是数据库凭证。

您需要在 Secrets Manager 中存储的凭证由您使用的 OAuth 机制决定。 X509-based OAuth密钥需要以下 key/value 配对：

- `username`：连接到 Snowflake 时要使用的 Snowflake 账户用户名
- `client_id`：OAuth 客户端 ID

- `client_private_key`：OAuth 客户端私有密钥
- `client_public_key`：OAuth 客户端证书公钥及其加密算法（例如 `{"alg": "RS256", "kid", "cert_kid"}`）

基于令牌OAuth的密钥需要以下 key/value 配对：

- `username`：连接到 Snowflake 时要使用的 Snowflake 账户用户名
- `client_id`：OAuth 客户端 ID
- `client_secret`：OAuth 客户端密钥

使用 Quick Sight API 创建 Snowflake OAuth 连接

在 Secrets Manager 中创建包含你的 Snowflake OAuth 凭据的密钥并将你的 Quick 账户关联到 Secrets Manager 后，你可以使用 Quick Sight API 和 SDK 在 Quick Sight 和 Snowflake 之间建立数据源连接。以下示例使用令牌OAuth客户端凭据创建 Snowflake 数据源连接。

```
{
    "AwsAccountId": "AWSACCOUNTID",
    "DataSourceId": "UNIQUEDATASOURCEID",
    "Name": "NAME",
    "Type": "SNOWFLAKE",
    "DataSourceParameters": {
        "SnowflakeParameters": {
            "Host": "HOSTNAME",
            "Database": "DATABASENAME",
            "Warehouse": "WAREHOUSENAME",
            "AuthenticationType": "TOKEN",
            "DatabaseAccessControlRole": "snowflake-db-access-role-name",
            "OAuthParameters": {
              "TokenProviderUrl": "oauth-access-token-endpoint",
              "OAuthScope": "oauth-scope",
              "IdentityProviderResourceUri" : "resource-uri",
              "IdentityProviderVpcConnectionProperties" : {
                "VpcConnectionArn": "IdP-VPC-connection-ARN"
             }
        }
    },
    "VpcConnectionProperties": {
        "VpcConnectionArn": "VPC-connection-ARN-for-Snowflake"
```

```
    }
    "Credentials": {
        "SecretArn": "oauth-client-secret-ARN"
    }
}
```

有关 CreateDatasource API 操作的更多信息，请参阅CreateDataSource。

在 Quick Sight 和 Snowflake 之间建立连接并使用 Quick Sight API 或 SDK 创建数据源后，新的数据源将显示在 Quick Sight 中。Quick Sight 作者可以使用此数据源来创建包含 Snowflake 数据的数据集。表的显示基于在 `CreateDataSource` API 调用中传递的 `DatabaseAccessControlRole` 参数中使用的角色。如果在创建数据来源连接时未定义此参数，则使用默认 Snowflake 角色。

在 Quick Sight 账户和 Snowflake 账户之间成功创建数据源连接后，就可以开始创建数据集创建包含 Snowflake 数据的数据源连接了。

在 Amazon Quick Sight 中使用 Star

Starburst 是一项功能齐全的数据湖分析服务，建立在大规模并行处理（MPP）查询引擎 Trino 之上。使用本节学习如何从 Amazon Quick Sight 连接到 Starburst。Quick Sight 和 Starburst 之间的所有流量均通过 SSL 启用。如果你要连接 Starburst Galaxy，你可以通过登录你的 Starburst Galaxy 账户，然后选择 Partner Connect，然后选择 Quick Sight 来获取必要的连接详情。您应该能够看到诸如主机名和端口之类的信息。Amazon Quick Sight 支持 Starburst 的基本用户名和密码身份验证。

Quick Sight 提供了两种连接 Starburst 的方式：使用你的 Starburst 登录凭据或使用OAuth客户凭据。使用以下部分来了解这两种连接方法。

主题

- 使用登录凭据创建与 Starburst 的 Quick Sight 数据源连接
- 使用OAuth客户端凭据创建与 Starburst 的 Quick Sight 数据源连接

使用登录凭据创建与 Starburst 的 Quick Sight 数据源连接

1. 首先创建一个新数据集。在左侧导航窗格中，选择数据，然后选择创建，然后选择新建数据集。
2. 选择 Starburst 数据来源卡片。
3. 选择 Starburst 产品类型。为本地 Starburst 实例选择 Starburst Enterprise。为托管式实例选择 Starburst Galaxy。
4. 对于数据来源名称，为您的 Starburst 数据来源连接输入描述性名称。您可以通过与 Starburst 的连接创建许多数据集，因此最好使用简洁的名称。

5. 对于连接类型，选择您正在使用的网络类型。如果您的数据是公开共享的，请选择公共网络。如果您的数据位于 VPC 内，请选择 VPC。要在 Amazon Quick Sight 中配置 VPC 连接，请参阅在 Amazon Quick Sight 中配置 VPC 连接。此连接类型不适用于 Starburst Galaxy。
6. 对于数据库服务器，输入在 Starburst 连接详细信息中指定的主机名。
7. 对于目录，输入在 Starburst 连接详细信息中指定的目录。
8. 对于端口，输入在 Starburst 连接详细信息中指定的端口。Starburst Galaxy 的默认端口为 443。
9. 对于用户名和密码，输入 Starburst 连接凭证。
10. 要验证连接是否正常，请选择验证连接。
11. 要完成并创建数据来源，请选择创建数据来源。

> **Note**
>
> Amazon Quick Sight 和 Starburst 之间的连接已使用 Starburst 版本 420 进行了验证。

在 Quick Sight 和 Starburst 账户之间成功创建数据源连接后，就可以开始创建数据集连接包含 Starburst 数据了。

使用OAuth客户端凭据创建与 Starburst 的 Quick Sight 数据源连接

你可以使用OAuth客户凭据通过 Quick Sight API 将你的 Quick Sight 账户与 Starburst 关联起来。OAuth是一种标准授权协议，通常用于具有高级安全要求的应用程序。当你使用OAuth客户端凭据连接到 Starburst 时，你可以使用 Quick Sight API 和 Quick Sight 用户界面创建包含 Starburst 数据的数据集。有关在 Starburst 中配置 OAuth 的更多信息，请参阅 OAuth 2.0 authentication。

Quick Sight 支持`client credentials`OAuth授权类型。 OAuth客户端凭据用于获取用于机器间通信的访问令牌。此方法适用于客户端需要访问服务器上托管的资源而无需用户参与的情况。

在 OAuth 2.0 的客户端凭证流中，有几种客户端身份验证机制可用于向授权服务器对客户端应用程序进行身份验证。Quick Sight 支持基于 OAuth Starburst 的客户端凭证，用于以下两种机制：

- 令牌（基于客户端密钥的 OAuth）：基于密钥的客户端身份验证机制与客户端凭证一起使用来授予流，以便向授权服务器进行身份验证。此身份验证方案要求将 OAuth 客户端应用的 `client_id` 和 `client_secret` 存储在 Secrets Manager 中。
- X509（客户端私钥 JWT-basedOAuth）：基于 X509 证书密钥的解决方案为该OAuth机制提供了额外的安全层，其客户端证书用于身份验证而不是客户端密钥。此方法主要由私有客户端使用，他们使用此方法向授权服务器进行身份验证，并且两个服务之间具有很强的信任度。

Quick Sight 已验证与以下身份提供商的OAuth连接：

- OKTA
- PingFederate

在 Secrets Manager 中存储 OAuth 凭证

OAuth 客户端凭证适用于机器对机器使用案例，并非设计为交互式的。要在 Quick Sight 和 Starburst 之间创建数据源连接，请在 Secrets Manager 中创建一个包含客户端应用程序凭据的新密钥。OAuth 使用新密钥创建的秘密 ARN 可用于在 Quick Sight 中创建包含 Starburst 数据的数据集。有关在 Quick Sight 中使用 Secrets Manager 密钥的更多信息，请参阅在 Quick 中使用 Amazon Secrets Manager 密钥而不是数据库凭证。

您需要在 Secrets Manager 中存储的凭证由您使用的 OAuth 机制决定。 X509-based OAuth密钥需要以下 key/value 配对：

- `username`：连接到 Starburst 时要使用的 Starburst 账户用户名
- `client_id`：OAuth 客户端 ID
- `client_private_key`：OAuth 客户端私有密钥
- `client_public_key`：OAuth 客户端证书公钥及其加密算法（例如 `{"alg": "RS256", "kid", "cert_kid"}`）

基于令牌OAuth的密钥需要以下 key/value 配对：

- `username`：连接到 Starburst 时要使用的 Starburst 账户用户名
- `client_id`：OAuth 客户端 ID
- `client_secret`：OAuth 客户端密钥

使用 Quick Sight API 创建 Starburst OAuth 连接

在 Secrets Manager 中创建包含你的 Starburst OAuth 凭据的密钥并将你的 Quick 账户关联到 Secrets Manager 后，你可以使用 Quick Sight API 和 SDK 在 Quick Sight 和 Starburst 之间建立数据源连接。以下示例使用令牌 OAuth 客户端凭证创建 Starburst 数据来源连接。

```
{
    "AwsAccountId": "AWSACCOUNTID",
    "DataSourceId": "DATASOURCEID",
```

```
    "Name": "NAME",
    "Type": "STARBURST",
    "DataSourceParameters": {
        "StarburstParameters": {
            "Host": "STARBURST_HOST_NAME",
            "Port": "STARBURST_PORT",
            "Catalog": "STARBURST_CATALOG",
            "ProductType": "STARBURST_PRODUCT_TYPE",
            "AuthenticationType": "TOKEN",
            "DatabaseAccessControlRole": "starburst-db-access-role-name",
            "OAuthParameters": {
              "TokenProviderUrl": "oauth-access-token-endpoint",
              "OAuthScope": "oauth-scope",
              "IdentityProviderResourceUri" : "resource-uri",
              "IdentityProviderVpcConnectionProperties" : {
                "VpcConnectionArn": "IdP-VPC-connection-ARN"
            }
        }
    },
    "VpcConnectionProperties": {
        "VpcConnectionArn": "VPC-connection-ARN-for-Starburst"
    },
    "Credentials": {
        "SecretArn": "oauth-client-secret-ARN"
    }
}
```

有关 CreateDatasource API 操作的更多信息，请参阅CreateDataSource。

在 Quick Sight 和 Starburst 之间建立连接并使用 Quick Sight API 或 SDK 创建数据源后，新的数据源将显示在 Quick Sight 中。Quick Sight 作者可以使用此数据源来创建包含 Starburst 数据的数据集。表的显示基于在 `CreateDataSource` API 调用中传递的 `DatabaseAccessControlRole` 参数中使用的角色。如果在创建数据来源连接时未定义此参数，则使用默认 Starburst 角色。

在 Quick Sight 和 Starburst 账户之间成功创建数据源连接后，就可以开始创建数据集连接包含 Starburst 数据了。

从 SaaS 源创建数据来源和数据集

要分析和报告来自软件即服务 (SaaS) 应用程序的数据，您可以使用 SaaS 连接器直接从 Quick Sight 访问您的数据。SaaS 连接器简化了使用 OAuth 访问第三方应用程序源的过程，而不需要将数据导出到中间数据存储。

您可以使用基于云或基于服务器的 SaaS 应用程序实例。要连接到企业网络上运行的 SaaS 应用程序，请确保 Quick Sight 可以通过网络访问该应用程序的域名系统 (DNS) 名称。如果 Quick Sight 无法访问 SaaS 应用程序，则会生成未知主机错误。

以下是一些您可以使用 SaaS 数据的方法示例：

- 使用 Jira 跟踪问题和错误的工程团队可以报告开发人员效率和错误解决情况。
- 营销组织可以将 Quick Sight 与 Adobe Analytics 集成，以构建整合的仪表板，以可视化其在线和网络营销数据。

使用以下过程，通过连接到利用软件即服务（SaaS）提供的源来创建数据来源和数据集。在此过程中，我们使用与的连接 GitHub 作为示例。其他 SaaS 数据来源遵循相同的流程，但屏幕（特别是 SaaS 屏幕）可能看起来不同。

通过 SaaS 连接到源来创建数据来源和数据集

1. 在快速入门页面上，选择数据。
2. 在数据页面上，选择创建，然后选择新建数据集。
3. 选择代表您要使用的 SaaS 源的图标。例如，您可以选择 Adobe Analytics 或 GitHub。

   对于使用 OAuth 的源，连接器将您转到 SaaS 站点以授权连接，然后才能创建数据来源。
4. 为数据来源选择一个名称，然后输入该名称。如果具有更多屏幕提示，请输入相应的信息。然后选择创建数据来源。
5. 如果系统显示提示，请在 SaaS 登录页面上输入您的凭证。
6. 出现提示时，授权您的 SaaS 数据源与 Quick Sight 之间的连接。

   以下示例显示了 Quick Sight 访问 GitHub 账户以查看 Quick Sight 文档的授权。

   > **Note**
   >
   > Quick Sight 文档现已在上线 GitHub。如果要更改本用户指南，则可以使用直接 GitHub 对其进行编辑。

   （可选）如果您的 SaaS 帐户是组织帐户的一部分，则在授权 Quick Sight 的过程中，可能会要求您申请组织访问权限。如果你想这样做，请按照 SaaS 屏幕上的提示进行操作，然后选择授权 Quick Sight。

7. 授权完成后，请选择要连接到的表或对象。然后选择 Select。
8. 在完成数据集创建屏幕上，选择以下选项之一：

   - 要保存数据源和数据集，请选择Edit/Preview数据。然后从顶部菜单栏中选择保存。
   - 要原样使用数据创建数据集和分析，请选择可视化。此选项可自动保存数据来源和数据集。

     您也可以选择Edit/Preview 数据，以便在创建分析之前准备数据。数据准备屏幕将打开。有关数据准备的更多信息，请参阅准备数据集示例。

以下限制适用：

- SaaS 源必须支持 REST API 操作，Quick Sight 才能连接到它。
- 如果您要连接到 Jira，则 URL 必须是公有地址。
- 如果SPICE容量不足，请选择Edit/Preview 数据。在数据准备屏幕中，您可以从数据集中删除字段以缩减其大小，也可以应用筛选条件减少返回的行数。有关数据准备的更多信息，请参阅准备数据集示例。

从 Salesforce 创建数据集

使用以下过程连接到 Salesforce 并选择报告或对象以提供数据，从而创建数据集。

使用 Salesforce 从报告或对象创建数据集

1. 选中 数据来源限额 以确保您的目标报告或对象不超出数据来源限制。
2. 在快速入门页面上，选择数据。
3. 在数据页面上，选择创建，然后选择新数据集。
4. 选择 Salesforce 图标。
5. 为数据来源输入一个名称，然后选择创建数据来源。
6. 在 Salesforce 登录页面上，输入您的 Salesforce 凭证。
7. 对于 Data elements: contain your data，选择 Select，然后选择 REPORT 或 OBJECT。

   > **Note**
   >
   > 不支持将已加入的报表作为 Quick Sight 数据源。

8. 请选择以下选项之一：

- 要在创建分析之前准备数据，请选择Edit/Preview 要打开数据准备的数据。有关数据准备的更多信息，请参阅准备数据集示例。
- 否则，请选择一个报告或对象，然后选择 Select。

9. 请选择以下选项之一：

- 要原样使用数据创建数据集和分析，请选择可视化。

> **Note**
>
> 如果SPICE容量不足，请选择Edit/Preview 数据。在数据准备期间，您可以从数据集中删除字段以缩减其大小，也可以应用筛选条件减少返回的行数。有关数据准备的更多信息，请参阅准备数据集示例。

- 要在创建分析之前准备数据，请选择Edit/Preview 数据以打开所选报表或对象的数据准备。有关数据准备的更多信息，请参阅准备数据集示例。

> **Note**
>
> 用户通过命名空间隔离进行身份验证的嵌入式控制台部署中不支持 Salesforce 连接器。OAuth 身份验证流程需要直接访问 Amazon Quick Sight 控制台才能完成登录过程。

将 Trino 与 Amazon Quick Sigh

Trino 是一款大规模并行处理（MPP）查询引擎，旨在快速查询包含数 PB 数据的数据湖。使用本节学习如何从 Amazon Quick Sight 连接到 Trino。Amazon Quick Sight 和 Trino 之间的所有流量均通过 SSL 启用。Amazon Quick Sight 支持对 Trino 进行基本的用户名和密码身份验证。

为 Trino 创建数据来源连接

1. 首先创建一个新数据集。从左侧导航窗格中选择 “数据”。选择创建，然后选择新数据集。
2. 选择 Trino 数据来源卡片。
3. 对于数据来源名称，为您的 Trino 数据来源连接输入描述性名称。您可以通过与 Trino 的连接创建许多数据集，因此最好使用简洁的名称。
4. 对于连接类型，选择您正在使用的网络类型。如果您的数据是公开共享的，请选择公共网络。如果您的数据位于 VPC 内，请选择 VPC。要在 Amazon Quick Sight 中配置 VPC 连接，请参阅在 Amazon Quick Sight 中配置 VPC 连接。

5. 对于数据库服务器，输入在 Trino 连接详细信息中指定的主机名。
6. 对于目录，输入在 Trino 连接详细信息中指定的目录。
7. 对于端口，输入在 Trino 连接详细信息中指定的端口。
8. 对于用户名和密码，输入 Trino 的连接凭证。
9. 要验证连接是否正常，请选择验证连接。
10. 要完成并创建数据来源，请选择创建数据来源。

为 Trino 添加新的 Amazon Quick Sight 数据集

完成 Trino 的数据来源创建过程后，您可以创建用于分析的 Trino 数据集。您可以使用新的或现有的 Trino 数据来源创建新的数据集。当您创建新的数据源时，Amazon Quick Sight 会立即引导您创建数据集，如下所示的步骤 3。如果您使用现有的数据来源创建新数据集，请从下面的步骤 1 开始操作。

要使用 Trino 数据来源创建数据集，请参阅以下步骤。

1. 从起始页中，选择数据。选择创建，然后选择新数据集。
2. 选择您创建的 Trino 数据源。
3. 选择创建数据集。
4. 要指定要连接的表，请选择一个架构。如果您不想选择架构，也可以使用自己的 SQL 语句。
5. 要指定要连接的表，请先选择要使用的架构。对于表，选择要使用的表。如果您更想使用自己的 SQL 语句，请选择使用自定义 SQL。
6. 选择 Edit/Preview。
7. （可选）要添加更多数据，请按以下步骤进行操作：
8. 选择右上角的添加数据。
9. 要连接到不同的数据，请选择切换数据来源，然后选择不同的数据集。
10. 按照提示完成数据添加。
11. 将新数据添加到同一数据集后，选择配置此联接（两个红点）。为每个附加表设置联接。
12. 如果要添加计算字段，请选择添加计算字段。
13. 清除任何您要省略的字段的复选框。
14. 更新任何您要更改的数据类型。
15. 完成后，选择保存，以保存并关闭数据集。

> **Note**
>
> Quick Sight 和 Trino 之间的连接已使用 Trino 版本 410 进行了验证。

使用本地文本文件创建数据集

要使用本地文本文件数据来源创建数据集，请确定文件的位置，然后上传文件。在创建数据集期间，文件数据将自动导入到 SPICE 中。

基于本地文本文件创建数据集

1. 选中 数据来源限额 以确保目标文件未超出数据来源限制。

   支持的文件类型包括 .csv、.tsv、.json、.clf 或 .elf 文件。
2. 在快速入门页面上，选择数据。
3. 选择创建，然后选择新数据集。
4. 选择 Upload a file (上传文件)。
5. 在 Open 对话框中，浏览到一个文件并选中它，然后选择 Open。

   文件大小必须不超过 1 GB 才能上传到 Quick Sight。
6. 要在创建数据集之前准备数据，请选择Edit/Preview数据。否则，选择 Visualize 以原样使用数据创建分析。

   如果选择前者，可在准备数据的过程中指定数据集名称。如果选择后者，将创建与源文件同名的数据集。要了解数据准备的更多信息，请参阅使用 Amazon Quick Sight 准备数据。

在 Amazon Quick Sight 中使用亚马逊 Timestream 数据

接下来，你可以找到如何使用 Amazon Quick Sight 连接到你的 Amazon Timestream 数据。有关简要概述，请参阅上的 Amazon Timestream 入门和亚马逊 QuickSight视频教程。 YouTube

为 Timestream 数据库创建新的 Amazon Quick Sight 数据源连接

接下来，你可以找到如何从亚马逊 Quick Sight 连接到亚马逊 Timestream。

在继续操作之前，需要授权亚马逊 Quick Sight 才能连接到亚马逊 Timestream。如果未启用连接，则在尝试连接时会出现错误。Quick Sight 管理员可以授权 Amazon 资源连接。要进行授权，请点击

右上角的配置文件图标打开菜单。选择 “管理” QuickSight、“安全和权限”、“添加或删除”。然后启用 Amazon Timestream 的复选框，然后选择更新以进行确认。有关更多信息，请参阅 配置 Amazon Quick Sight 对 Amazon 数据源的访问权限。

连接到 Amazon Timestream

1. 首先创建一个新数据集。从左侧的导航窗格中选择 “数据”。
2. 选择创建，然后选择新数据集。
3. 选择 Timestream 数据来源卡片。
4. 对于数据来源名称，为 Timestream 数据来源连接输入描述性名称，例如 `US Timestream Data`。您可以通过与 Timestream 的连接创建许多数据集，因此最好使用简洁的名称。
5. 选择验证连接，检查是否可以成功连接到 Timestream。
6. 选择创建数据来源以继续。
7. 对于数据库，选择选择以查看可用选项列表。
8. 选择要使用数据库，然后选择选择以继续。
9. 请执行以下操作之一：

   - 要将数据导入 Quick Sight 的内存引擎（名为SPICE），请选择 “导入到” SPICE 以加快分析速度。
   - 要允许 Quick Sight 在每次刷新数据集或使用分析或仪表板时对您的数据运行查询，请选择直接查询您的数据。

   如果要在使用 Timestream 数据的已发布控制面板上启用自动刷新，则 Timestream 数据集需要使用直接查询。
10. 选择 “Edit/Preview保存”，保存数据集并将其关闭。
11. 对要在数据集中打开的与 Timestream 并发直接连接数重复这些步骤。例如，假设您要在 Quick Sight 数据集中使用四个表。当前，Quick Sight 数据集一次只能从 Timestream 数据源连接到一个表。要在同一个数据集中使用四个表，需要在 Quick Sight 中添加四个数据源连接。

管理 Timestream 数据的权限

以下过程介绍如何查看、添加和撤销权限以允许访问同一 Timestream 数据来源。您添加的用户必须是 Quick Sight 中的活跃用户，然后才能添加他们。

编辑数据集的权限

1. 选择左侧的数据，然后向下滚动以查找您的 Timestream 连接的数据集。以 US Timestream Data 为例。
2. 选择 Timestream 数据集将其打开。
3. 在打开的数据集详细信息页面上，选择权限选项卡。

   此时会显示当前权限。
4. 要添加权限，请选择添加用户和组，然后按照以下步骤操作：

   a. 添加用户或组以允许他们使用相同的数据集。

   b. 添加完要添加的所有人后，选择要应用于他们的权限。
5. （可选）要编辑权限，可以选择查看者或拥有者。

   - 选择查看者以允许读取权限。
   - 选择 “所有者” 以允许该用户编辑、共享或删除此 Quick Sight 数据源。
6. （可选）要撤销权限，请选择撤销访问权限。撤销某人的访问权限后，他们将无法创建、编辑、共享或删除数据集。
7. 完成后，请选择 Close。

为时间流添加新的 Quick Sight 数据集

拥有 Timestream 数据的现有数据来源连接后，您可以创建 Timestream 数据集以用于分析。

目前，您只能对数据集中的单个表使用 Timestream 连接。要将来自多个 Timestream 表的数据添加到单个数据集中，请为每个表创建一个额外的 Quick Sight 数据源连接。

使用 Amazon Timestream 创建数据集

1. 在左侧选择数据，然后向下滚动以找到您的 Timestream 连接的数据源卡。如果您有许多数据来源，则可以使用页面顶部的搜索栏来查找名称部分匹配的数据来源。
2. 选择 Timestream 数据来源卡片，然后选择创建数据集。
3. 对于数据库，选择选择以查看可用数据库列表，然后选择要使用的数据库。
4. 对于表，选择要使用的表。
5. 选择 Edit/Preview。
6. （可选）要添加更多数据，请按以下步骤进行操作：

a. 选择右上角的添加数据。

b. 要连接到不同的数据，请选择切换数据来源，然后选择不同的数据集。

c. 按照 UI 提示完成数据添加。

d. 将新数据添加到同一数据集后，选择配置此联接（两个红点）。为每个附加表设置联接。

e. 如果要添加计算字段，请选择添加计算字段。

f. 要从 SageMaker AI 添加模型，请选择 A ugment with。 SageMaker此选项仅在 Amazon Quick Enterprise 版中可用。

g. 清除任何您要省略的字段的复选框。

h. 更新任何您要更改的数据类型。

7. 完成后，选择保存，以保存并关闭数据集。

向分析中添加 Timestream 数据

接下来，您将了解如何将 Amazon Timestream 数据集添加到 Quick Sight 分析中。开始之前，请确保您已经拥有包含要使用的 Timestream 数据的现有数据集。

向分析中添加 Amazon Timestream 数据

1. 选择左侧的分析。
2. 请执行以下操作之一：

   - 要创建新分析，请选择右侧的新分析。
   - 要添加到现有分析，请打开要编辑的分析。
     - 选择左上角附近的铅笔图标。
     - 选择添加数据集。
3. 选择要添加的 Timestream 数据集。

有关更多信息，请参阅 Working with analyses。

在 Amazon Quick 中连接数据目录

> **Note**
>
> 数据目录集成在 Amazon Quick 的预览版中，可能会发生变化。对于关键工作负载或生产工作负载，通常不建议使用预览功能。

Amazon Quick 数据目录集成将 Quick 连接到上游数据目录，例如 G Amazon lue 数据目录和 Databricks Unity 目录。该集成提供了一种 AI-powered代理体验，可帮助数据策展人（分析师和商业智能工程师等作者）快速发现相关表，批量创建 DirectQuery 数据集和主题，并自动从其目录中继承语义定义。通过重复使用目录中已经存在的元数据，您可以在很短的时间内（而不是几周）内从业务问题转变为可用于生产的仪表板和 AI-powered 问答。

在 Quick 中，连接的目录表示为数据源。要访问目录数据源，请导航到 “创建数据源” 页面，然后为您的环境选择目录连接器。

数据目录集成的好处

数据目录集成具有以下好处：

- 加速资产管理 — 数据策展人（作者）使用对话式 AI 代理来发现符合其业务需求的表，批量创建数据集，并在单个流程中构建多数据集主题。这些数据集是您的目录资产的 DirectQuery 表示形式，而不是数据的副本。上游目录仍然是真实来源。这大大缩短了向业务用户提供受管控分析所需的时间。
- 语义继承 — 表和列描述以及主键和外键关系（如果有）自动从上游目录继承。这样可以避免手动重新创建业务上下文，并确保与作为单一事实来源的目录保持一致。
- 聚焦上下文边界 — 在拥有数千张表格的企业环境中，代理体验可以帮助作者定义与其业务线相关的精选目录资产子集。这些精心策划的数据集和主题提供了一个有针对性的数据边界，可以提高问 AI-generated 答中答案的准确性，并支持确定性、可靠的仪表板。
- Always-fresh 数据 — 通过目录集成创建的所有数据集均使用 DirectQuery，因此在源头查询数据时不会出现重复或过时。
- 治理继承-（可选）启用身份传播，以强制执行查询时在上游目录中定义的每用户数据权限，而无需在 Quick 中重新创建行级安全 (RLS) 或列级安全 (CLS) 规则。
- 组合企业上下文 — 在建立数据集和主题的上下文边界后，Quick 可以将目录数据与其他企业知识源（例如 Slack 对话、Outlook 电子邮件和 Google 云端硬盘文档）组合在一起。这种统一的上下文使 AI 代理能够针对结构化和非结构化数据提供更全面的见解。

支持的目录

下表列出了此预览版中支持的目录及其功能。

支持的目录和功能

目录	能力	它能做什么	身份验证
Amazon Glue 数据目录	代理发现、批量创建、语义继承	AI-powered 通过 Glue 元数据进行发现和创建数据集，自动继承表和列描述	服务角色或Amazon IAM 身份中心
Amazon Glue 数据目录	可信身份传播 (TIP)	Per-user 通过Amazon IAM 身份中心和 Lake Formation 强制执行数据权限	Amazon IAM 身份中心
Databricks Unity	代理发现、批量创建、语义继承	AI-powered 通过 Unity Catalog 元数据进行发现和创建数据集，并自动继承描述和关系	个人访问令牌 (PAT) 或 OAuth 3LO
Databricks Unity	身份传播 (3LO)	Per-user 通过 Databricks OAuth 强制执行数据权限	OAuth 3LO

代理目录体验

连接到支持的目录后，数据管理员（作者）可以选择浏览数据源上的数据来启动代理体验。AI 代理将引导您完成对话流程中的以下步骤：

1. 发现 — 用自然语言描述您的用例。代理使用目录元数据（包括表和列描述、数据质量分数和谱系）来推荐最相关的表。例如：“我是一名供应链分析师，希望为我的物流经理提供问答功能。他们需要跟踪承运人的准时交货表现和各配送中心的运输成本。”
2. 创建-验证推荐的资产后，在同一个对话流程中批量创建所有相关的数据集。这些数据集是您的目录资产的 DirectQuery 表示形式，上游目录仍然是真实来源。我们建议您仅为预期用例创建数据集，以保持有针对性的上下文边界。
3. 关系和主题-创建数据集后，代理将继承上游目录（如果有）中的关系，并可以推荐其他推断出的关系。然后，代理会创建一个涵盖您所选资产的多数据集主题。
4. 语义继承-表和列描述会自动从上游目录继承到创建的数据集中。此元数据提供了 Quick 中的 AI 代理为最终用户生成准确、有根据的答案所需的业务背景。

> **Important**
>
> 代理人的经验是。 AI-powered在继续操作之前，作者应查看所有代理建议，包括已发现的表格、推断的关系和继承的描述。

创建的数据集的行为

通过代理目录体验创建的数据集具有以下特征：

- 语义继承指标-创建的数据集会显示语义继承标志，以表明定义来自上游目录。
- DirectQuery— 默认情况下，所有数据集都使用 DirectQuery 模式。始终在源头查询数据，不存在重复数据。
- 同步语义-选择数据集上的同步语义可随时刷新上游目录中的表和列定义。这样可以确保目录仍然是元数据的单一真实来源。
- 灵活性-您可以编辑这些数据集以切换到 SPICE 或在 Quick 中添加转换。但是，执行此操作后，语义同步将不再可用，数据集将被视为标准的 Quick 数据集。

> **Note**
>
> 在此预览中，Quick 继承表和列描述以及主键和外键定义。计划在 future 中支持其他语义信息，例如指标视图和语义视图。

用于数据治理的身份传播

除了代理体验和语义继承外，Quick 还支持适用目录的身份传播。启用后，身份传播将在查询时根据用户在上游目录中的身份强制执行每用户的数据权限。

例如，如果 John 有权访问 US-Northeast 区域数据，而 Mary 有权访问 US-West 区域数据，那么当每个用户查看同一个仪表板时，他们只能看到他们有权访问的数据。权限由上游目录强制执行，而不是通过手动快速配置来强制执行。

> **Important**
>
> 身份传播仅适用于 DirectQuery 数据集。如果数据集切换到 SPICE 或应用了转换，则身份传播不适用。

> **Important**
>
> 代理目录体验（自然语言发现、数据集和主题的批量创建、语义继承）适用于任何支持的身份验证类型。身份传播不是代理体验的先决条件。它是一项可选的附加功能，适用于需要按用户强制管理的客户。

如果未启用身份传播，则可以使用 Quick 中的行级安全 (RLS) 和列级安全 (CLS) 规则手动管理数据权限。

以下身份传播方法可用：

- Amazon Glue 数据目录 — 通过Amazon IAM 身份中心和 Lake Formation 进行可信身份传播。有关设置说明，请参阅为设置可信身份传播Amazon Glue Data Catalog。
- Databricks Unity Catalog — 具有最终用户身份的 OAuth 3LO（三足型 OAuth）。有关设置说明，请参阅使用 Databricks 3LO 设置身份强制执行。

何时使用数据目录集成

数据目录集成专为以下场景而设计：

- Large-scale 需要重点上下文边界的目录 — 在拥有数千张表格的企业环境中，向最终用户公开整个目录可能会在 AI-powered 问答中带来噪音并降低答案的准确性。代理体验使作者能够定义与其业务线相关的精选资产子集。这些资产在 Quick 中以数据集和主题的形式表示，为确定性仪表板和更准确的 AI-generated答案提供了重点边界。
- 目录是权威的真相来源 — 通过代理经验创建的数据集是对上游目录资产的 DirectQuery预测。目录仍然是元数据和定义的单一事实来源。语义同步使定义保持最新。Quick 还支持在需要时对这些资产进行其他转换。
- 组合企业上下文 — 通过在 Quick 中构建精选表示（数据集和主题），Quick 可以将目录数据与其他企业知识源结合起来。这种统一的上下文使 AI 代理能够针对结构化和非结构化数据提供全面的见解。

正在连接到Amazon Glue Data Catalog

> **Note**
>
> 与Amazon Glue 数据目录的数据目录集成为 Amazon Quick 的预览版，可能会发生变化。对于关键工作负载或生产工作负载，通常不建议使用预览功能。

Amazon Glue 数据目录可用作 Quick 中的数据源连接器。它允许直接访问 Glue 目录元数据，包括表名、描述、列信息和数据质量分数。连接后，数据策展人（作者）可以利用代理体验来发现相关表、批量创建 DirectQuery 数据集并自动继承语义定义。

设置数据目录连接

连接到Amazon Glue 数据目录包括两个步骤：连接到目录以访问元数据，以及连接到 Amazon Athena 进行数据查询。

先决条件

- 管理员必须启用Amazon Glue 数据目录连接器。为此，请在 Quick 中转到“管理帐户”页面下的Amazon资源，然后选择 G lue 数据目录。

> **Important**
>
> 如果作者尝试在管理员在“管理帐户”页面的Amazon资源下启用Amazon Glue Data Catalog 数据源之前创建 Glue Data Catalog 数据源，则操作会失败并显示错误。在作者尝试创建数据源之前，请确保管理员为 Quick 帐户启用Amazon Glue 数据目录。

- 连接器使用服务角色权限访问 Glue 元数据。将以下 IAM 策略附加到 Quick 服务角色：

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:GetCatalog",
                "glue:GetCatalogs",
```

```
                "glue:GetDatabases",
                "glue:GetDatabase",
                "glue:GetTables",
                "glue:GetTable",
                "glue:ListDataQualityResults",
                "glue:GetDataQualityResult",
                "lakeformation:GetTemporaryGlueTableCredentials",
                "lakeformation:GetDataAccess",
                "glue:GetConnection",
                "glue:GetConnections",
                "glue:GetTags"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:*:account-id:catalog",
                "arn:aws:glue:*:account-id:catalog/*",
                "arn:aws:glue:*:account-id:database/*",
                "arn:aws:glue:*:account-id:table/*/*",
                "arn:aws:glue:*:account-id:dataQualityRuleset/*",
                "arn:aws:glue:*:account-id:connection/*"
            ]
        }
    ]
}
```

*account-id*替换为您的Amazon账户 ID。

> **Note**
>
> 此政策允许访问您账户中的所有 Glue 数据目录资源。要遵循最低权限原则，请将通配符 (*) 资源 ARN 替换为要在 Quick 中公开的特定目录、数据库和表的 ARN。

- 如果您未使用Amazon IAM Identity Center，则所有数据源创建者都拥有与 Quick 服务角色相同的目录元数据的访问权限。

Two-step 连接过程

由于Amazon Glue 数据目录提供元数据，而 Amazon Athena 提供查询执行，因此作者需要完成两个连接：

1. 连接到Amazon Glue 数据目录以获取元数据 — 导航到 “创建数据源”，然后选择 “Glue 数据目录”。通过此连接，可以访问表名、表描述、列信息和其他目录元数据。

2. 连接到 Amazon Athena 进行数据查询 — 选择 Athena 并配置主工作组。此连接允许对底层 Amazon S3 和 Apache Iceberg 表进行查询。支持的底层数据存储是 Amazon S3。

利用代理经验Amazon Glue Data Catalog

连接到Amazon Glue 数据目录后，选择浏览数据源上的数据以启动代理体验。

代理体验为数据目录提供了以下功能：

- 自然语言发现 — 描述您的用例，AI 代理会从您的目录元数据中找到相关表。
- 批量创建资产-在单个对话流程中创建多个数据集。
- 语义继承 — 表格和列描述会自动从 Glue 继承到创建的数据集上。

> **Note**
>
> Amazon Glue 数据目录不存储主键和外键关系。但是，代理可以推荐推断的关系来创建多数据集主题。在接受这些建议之前，请仔细阅读这些建议。

有关包括发现、创建、关系和语义继承在内的完整代理流程的详细信息，请参阅。代理目录体验

为设置可信身份传播Amazon Glue Data Catalog

可信身份传播使Amazon服务能够根据最终用户的身份上下文访问资源。当您使用 IA Amazon M 身份中心配置 Q Amazon uick、Glue 数据目录、Amazon S3 访问授权和 Lake Formation 时，登录用户的身份将跨服务传播。Lake Formation 和 S3 Access Grants 根据您的身份提供商为该用户或其群组成员定义的权限做出授权决定。

> **Important**
>
> 使用 Glue 数据目录Amazon进行可信身份传播需要Amazon IAM 身份中心。其他身份验证方法不支持它。

先决条件

> **Important**
>
> 您Amazon的 IAM 身份中心实例、Lake For Amazon mation、Glue 数据目录和 Amazon S3 访问授权必须全部部署在同一个实例中Amazon Web Services 区域。

- 使用 Amazon IAM 身份中心快速配置 — 仅与 IAM 身份中心集成的快速账户支持可信身份传播。Amazon要创建具有身份传播功能的Amazon Glue 数据目录数据源，您必须是 I Amazon AM 身份中心用户（作者）。
- Amazon Glue 数据目录必须由 Lake Formation 管理 — Lake Formation 必须对你的数据库和表强制执行权限。如果数据库或表仍`Super`向其授权`IAMAllowedPrincipals`，则 Lake Formation 不会强制执行每个用户的权限。
- Lake Formation 必须与Amazon IAM 身份中心集成 — 使用与 Quick 使用的相同Amazon IAM 身份中心实例。这种集成允许 Lake Formation 识别传播的用户身份。
- 向 Lake Formation 注册数据 S3 位置 — 当用户查询表时，Lake Formation 会为数据提供临时的、限定范围的 S3 凭证。用户的查询不需要自己对数据存储桶的 S3 权限。注册所有表格格式（Parquet、Apache Iceberg、S3 表）的位置。
- 在 Lake Formation 中向 IAM Identity Center 用户和群组授予权限 — 配置权限和任何行、列或单元格数据筛选器，以控制每个用户可以访问哪些目录、数据库、表、行和列。
- Quick 管理员授权连接 — 通过可信身份传播，Quick 角色不需要对表数据的直接 S3 权限。Lake Formation 出售这些证书。
- Athena 结果存储桶上的 S3 访问权限 — Glue 查询通过 Athena 引擎执行，该引擎将结果写入查询结果存储桶。该存储桶由 S3 访问授权（与 Lake Formation 分开）管理。每个用户或组都可能需要在结果存储桶上获得 S3 访问授权 (READ/WRITE)。

第 1 步：启用 Lake Formation —Amazon IAM Identity Center 集成

Lake Formation 必须连接到你Amazon的 IAM 身份中心实例，这样它才能识别从 Quick 传播的身份。这是一次性的、账户级别的步骤。 Region-level 如果您已经在使用 Athena 可信身份传播，则此步骤已完成。你必须是 Lake Formation 数据湖管理员。

控制台：在 Lake Formation 控制台中，选择管理、IAM 身份中心集成，然后选择 “创建”。选择您的Amazon IAM 身份中心实例。

Amazon CLI：

```
aws lakeformation create-lake-formation-identity-center-configuration \
    --catalog-id 111122223333 \
    --instance-arn arn:aws:sso:::instance/<idc-instance-id> \
    --region us-west-2
```

此命令创建 Lake Formation Amazon IAM 身份中心应用程序。请注意回复ApplicationArn中的内容。配置身份传播时，可以将其用作授权目标。

要稍后检索应用程序 ARN，请运行：

```
aws lakeformation describe-lake-formation-identity-center-configuration \
    --catalog-id 111122223333 \
    --region us-west-2
```

响应包括以下ApplicationArn格式的：

```
arn:aws:sso::111122223333:application/<idc-instance-id>/<lf-application-id>
```

步骤 2：为 IAM 角色配置所需权限

您的 Quick 账户必须使用具有所需权限的 IAM 角色。如果您的账户已使用自定义 IAM 角色，请对其进行修改。否则，请创建一个新角色。

必需的信任政策：

角色的信任策略必须允许 Quick 服务主体承担该策略并将用户的身份上下文附加到会话：

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
        "Effect": "Allow",
        "Principal": { "Service": "quicksight.amazonaws.com" },
        "Action": ["sts:AssumeRole", "sts:TagSession", "sts:SetContext"]
    }]
}
```

> **Note**
>
> sts:SetContext是必需的，这样用户的Amazon IAM Identity Center 身份上下文才能附加到假设角色的会话。

所需权限：

该角色需要权限才能读取Amazon Glue 数据目录元数据并获取 Lake Formation 提供的数据访问权限。该角色不需要对表数据的直接s3:*权限，因为 Lake Formation 提供限定范围的临时 S3 证书。

```
"Action": [
    "glue:GetCatalog", "glue:GetCatalogs",
    "glue:GetDatabase", "glue:GetDatabases",
    "glue:GetTable", "glue:GetTables",
    "glue:GetConnection", "glue:GetConnections",
    "glue:GetTags", "glue:ListDataQualityResults",
    "glue:GetDataQualityResult",
    "lakeformation:GetTemporaryGlueTableCredentials",
    "lakeformation:GetDataAccess"
]
```

步骤 3：将 Quick 账户配置为使用 IAM 角色

此步骤必须由 Quick 管理员完成。

1. 在 Quick 控制台中，选择您的个人资料图标，然后选择 M anage Quick。
2. 选择 Security & permissions (安全性和权限)。
3. 在 “快速访问Amazon服务” 下，选择管理。
4. 查找或添加 Glue 数据目录资源。
5. 选择您在步骤 2 中配置的 IAM 角色。
6. 在 Amazon S3 下，允许访问 Athena 查询结果存储桶。
7. 选择更新。

步骤 4：更新身份传播配置

运行以下Amazon CLI 命令为数据目录启用身份传播：

```
aws quicksight update-identity-propagation-config \
    --aws-account-id 111122223333 \
    --service GLUE_DATA_CATALOG \
    --authorized-targets arn:aws:sso::111122223333:application/<idc-instance-id>/<lf-
application-id>
```

该--authorized-targets值是您在步骤 1 中获得的 Lake Formation Amazon IAM 身份中心应用程序 ARN。这会告诉 Quick 要将身份传播到哪Amazon个 IAM 身份中心应用程序。

要进行验证，请运行：

```
aws quicksight list-identity-propagation-configs \
    --aws-account-id 111122223333
```

确认它GLUE_DATA_CATALOG出现在服务列表中。

步骤 5：创建一个Amazon Glue 数据目录数据源

当作者创建 G Amazon lue Data Catalog 数据源时，Quick 会使用登录用户的传播身份列出目录，从而验证可访问性。用户只能看到他们的 Lake Formation 授权允许的目录、数据库和表。

验证设置

使用以下清单来验证您的配置：

- Lake Formation —Amazon IAM 身份中心集成会返回ApplicationArn.
- 显示身份传播范围GLUE_DATA_CATALOG。
- IAM 角色在信任策略sts:SetContext中具有正确的权限。
- 数据 S3 位置已在 Lake Formation 中注册。
- Lake Formation 授权是为 IAM 身份中心用户和群组配置的。
- S3 访问权限在 Athena 结果存储桶上配置（如果适用）。
- End-to-end test：以测试用户身份登录、创建数据源并查询表。

主要考虑因素和限制

- 权限是根据 IAM Identity Center 最终用户及其群组进行评估的。
- 查询路径通过 Athena。每位用户都需要对 Athena 结果存储桶进行 S3 访问授权。
- 如果将完整表也授予同一用户，SELECT则数据筛选器无效。
- 最佳实践：为群组而不是个人用户授予权限，以便于管理。
- S3 访问权限授予最终是一致的。新添加的授权可能需要几分钟才能传播。
- 在 Lake Formation 中配置精细的访问控制（行、列和单元格筛选器）。

- Scope-down 策略是根据最终用户的身份进行评估的。

有关 Athena 可信身份传播的信息，请参阅 Amazon Athena 可信身份传播。

连接到 Databricks Unity 目录

> **Note**
>
> 与 Databricks Unity Catalog 的数据目录集成在 Amazon Quick 的预览版中，可能会发生变化。对于关键工作负载或生产工作负载，通常不建议使用预览功能。

Quick 中现有的 Databricks 连接器已通过 OAuth 3LO 进行了增强，增加了代理目录功能和身份强制支持。数据策展人（作者）可以在使用个人访问令牌 (PAT) 创建的新的和现有的 Databricks 数据源上使用代理体验。

设置 Databricks 连接

Databricks 连接器无需新的连接器即可支持目录集成。有以下连接选项可用：

- 代理体验（浏览数据）适用于使用个人访问令牌 (PAT) 的现有 Databricks 数据源。
- 单个 Databricks 连接即可访问元数据和数据。这与Amazon Glue 数据目录不同，后者需要两个单独的连接。
- 支持的身份验证选项：个人访问令牌 (PAT) 或 OAuth 3LO。

要创建 Databricks 数据源，请导航到“创建数据源”，然后选择 Databricks。选择您的首选身份验证方法并输入连接详细信息。

> **Note**
>
> 尚不支持 Databricks 指标视图。

使用 Databricks Unity Catalog 中的代理体验

连接到 Databricks 后，选择浏览数据源上的数据以启动代理体验。流程与更广泛的代理目录体验相同：

- 自然语言发现 — 描述您的用例，AI 代理会从 Unity Catalog 中找到相关表格。
- 批量创建资产-在单个对话流程中创建多个数据集和主题。
- 语义继承 — 表和列描述以及主键和外键关系会自动从 Unity Catalog 继承到创建的数据集上。

有关完整代理流程的详细信息，请参阅代理目录体验。

使用 Databricks 3LO 设置身份强制执行

Quick 支持 Databricks 的最终用户身份的三足型 OAuth (3LO)。启用后，3LO 会根据 Databricks Unity Catalog 访问控制列表 (ACL) 强制执行每位用户的数据权限。每个最终用户只能看到其 Databricks 权限允许的数据。

> **Important**
>
> 身份强制执行仅适用于 DirectQuery 数据集。如果数据集切换到 SPICE 或应用了转换，则身份强制不适用。

管理员设置：客户端应用程序配置

Quick 账户管理员必须先配置客户端应用程序，然后作者才能创建 3LO 数据源。完成以下步骤：

1. 在快速控制台中，选择管理账户。在 “安全” 下，选择 “管理 OAuth 客户端应用程序”。
2. 选择添加 OAuth 客户端应用程序并提供以下信息：
    - Config ID
    - OAuth 客户端应用程序名称
    - 身份验证类型
    - 客户端 ID
    - 客户端密钥
    - 令牌端点网址
    - 授权端点 URL
    - OAuth 范围
    - VPC 连接 ARN（可选）
    - 数据源类型（选择 DATABRICKS）
3. 选择 “添加” 以保存客户端应用程序。

作者设置：创建 3LO 数据源

管理员配置客户端应用程序后，作者可以创建采用 3LO 身份验证的 Databricks 数据源。

1. 导航到 “创建数据源” 页面。
2. 选择 Databricks。
3. 选择 3LO 作为身份验证方法。
4. 输入所需的连接信息。
5. 输入你的用户名（与你的 Databricks 账户关联的电子邮件地址）。
6. 选择强制执行可信身份强制执行 (TIP) 的选项。这样可以确保最终用户强制执行在 Databricks 中定义的权限，包括表级访问权限和数据筛选器。

> **Important**
>
> 如果必须传播最终用户身份，则必须选择此选项。否则，所有用户都将共享作者的 Databricks 权限。

7. 选择创建数据来源。

创建数据源后，使用标准的快速工作流程或代理体验（浏览数据）来创建数据集、主题和仪表板。

End-user 经验：强制执行数据权限

要对仪表板使用者强制执行每用户的数据权限，请完成以下步骤：

1. 作者与最终用户共享数据源和仪表板。
2. 最终用户登录到 Quick 并导航到 “数据源” 页面。
3. 最终用户输入自己的 Databricks 凭据（他们的 OAuth 登录信息）并保存。
4. 当最终用户访问仪表板时，他们只能看到其 Databricks 权限允许的数据。

重要注意事项

- 身份强制执行仅适用于 DirectQuery 数据集。
- 代理目录体验（发现、创建、继承）适用于 PAT 和 3LO 身份验证。通过 3LO 进行身份强制执行是可选的，而且是附加的。这不是代理流的先决条件。
- 如果您不选择 3LO，则可以使用 PAT，并使用 Quick 中的行级安全 (RLS) 和列级安全 (CLS) 规则手动管理数据权限。

数据来源限额

您在 Amazon Quick Sight 中使用的数据源必须符合以下配额。

主题

- 导入数据的 SPICE 限额
- 直接 SQL 查询的限额

导入数据的 SPICE 限额

在 Amazon Quick Sight 中创建新数据集时，会SPICE限制您可以添加到数据集的行数。您可以从查询或文件中将数据摄取到 SPICE 中。每个文件最多可有 2,000 列。每个列名最多可有 127 个 Unicode 字符。每个字段最多可以有 2,047 个 Unicode 字符。如果您使用新的数据准备体验来创建 SPICE 数据集，则每个字段最多可以包含 65,534 个 Unicode 字符。

要从较大的集合中检索数据子集，您可以取消选择一些列，或者应用筛选条件以减小数据大小。如果您要从 Amazon S3 导入，则每个清单可指定最多 1,000 个文件。

SPICE 的限额如下所示：

- 每个字段有 2,047 个 Unicode 字符。（65,534 个 Unicode 字符具有全新的数据准备体验）
- 每个列名最多有 127 个 Unicode 字符
- 每个文件有 2,000 列
- 每个清单最多有 1,000 个文件
- 对于标准版，每个数据集有 2500 万 (25,000,000) 行或 25GB
- 对于企业版，每个数据集有 20 亿 (2,000,000,000) 行或 2 TB

所有限额也适用于具有行级别安全性的 SPICE 数据集。

在极少数情况下，如果您要将大型行摄取到 SPICE 中，则在达到行限额之前，您可能会达到每个数据集的千兆字节限额。此大小基于数据摄取到 SPICE 后所占用的 SPICE 容量。

直接 SQL 查询的限额

如果您不将数据导入 SPICE 中，则将应用空间和时间的不同限额。对于操作（例如，连接、对数据集的数据进行采样以及生成视觉对象），可能会发生超时。在某些情况下，这些是源数据库引擎设置的超时限额。在其他情况下，例如可视化，Amazon Quick Sight 会在 2 分钟后生成超时。

但是，并非所有数据库驱动程序会响应 2 分钟的超时，例如 Amazon Redshift。在这些情况下，查询的运行时间与响应返回所需的时间一样长，这可能导致对数据库进行的长时间运行的查询。在发生此情况时，可以从数据库服务器取消查询来释放数据库资源。请按照数据库服务器上的相应说明执行此操作。例如，有关如何在 Amazon Redshift 中取消查询的更多信息，请参阅在 Amazon Redshift 中取消查询和《Amazon Redshift 数据库开发人员指南》中的在 Amazon Redshift 中实施工作负载管理。

直接查询的每个结果集最多可包含 2,000 列。每个列名最多可有 127 个 Unicode 字符。如果要从更大的表中检索数据，您可以使用几种方法之一来减小数据的大小。您可以取消选择列或应用筛选条件。在 SQL 查询中，您还可以使用谓词，例如，WHERE、HAVING。如果您的视觉对象在直接查询期间发生超时，则可简化查询以优化执行时间，也可以将数据导入 SPICE。

查询限额如下：

- 每个列名最多有 127 个 Unicode 字符。
- 每个数据集 2,000 列。
- 生成视觉对象或可选数据集样本有 2 分钟限额。
- 将应用数据来源超时限额（因每个数据库引擎而异）。

支持的数据类型和值

Amazon Quick Sight 目前支持以下原始数据类型：DateDecimal、Integer、和。StringSPICE 支持以下数据集类型：Date、Decimal-fixed、Decimal-float、Integer 和 String。Quick Sight 通过将布尔值提升为整数来接受布尔值。它还可以派生地理空间数据类型。地理空间数据类型使用元数据来解释物理数据类型。经度和纬度都是数字。所有其他地理空间类别都是字符串。

确保用作数据来源的任何表或文件仅包含可隐式转换为这些数据类型的字段。Amazon Quick Sight 会跳过任何无法转换的字段或列。如果您收到错误消息，显示“fields were skipped because they use unsupported data types”，请更改您的查询或表以删除或重新转换不支持的数据类型。

字符串和文本数据

包含字符的字段或列称为字符串。数据类型为 STRING 的字段最初几乎可以包含任何类型的数据。示例包括姓名、描述、电话号码、账号、JSON 数据、城市、邮政编码、日期和可用于计算的数字。这些类型有时称为一般意义上的文本数据，但不是技术意义上的。Quick Sight 不支持数据集列中的二进制和字符大对象 (BLOB)。在 Quick Sight 文档中，“文本” 一词始终表示 “字符串数据”。

首次查询或导入数据时，Quick Sight 会尝试将其标识为其他类型的数据（例如日期和数字）进行解释。最好验证分配给字段或列的数据类型是否正确。

对于导入数据中的每个字符串字段，Quick Sight 使用 8 字节的字段长度加上 UTF-8 编码后的字符长度。Amazon Quick Sight 支持 UTF-8 文件编码，但不支持 UTF-8 （使用 BOM）。

日期和时间数据

数据类型为 Date 的字段还包括时间数据，也称为 Datetime 字段。Quick Sight 支持使用支持的日期格式的日期和时间。

Quick Sight 使用 UTC 时间来查询、筛选和显示日期数据。当日期数据未指定时区时，Quick Sight 会采用 UTC 值。当日期数据确实指定了时区时，Quick Sight 会将其转换为以 UTC 时间显示。例如，具有类似时区偏移量的日期字段会转换**2015-11-01T03:00:00-08:00**为 UTC，并在 Amazon Quick Sight 中显示为**2015-11-01T15:30:00**。

对于导入数据中的每个DATE字段，Quick Sight 使用的字段长度为 8 字节。Quick Sight 支持 UTF-8 文件编码，但不支持 UTF-8 （使用 BOM）。

数值数据

数值数据包括整数和小数。数据类型为 INT 的整数是没有小数位的负数或正数。Quick Sight 不区分大整数和小整数。值大于 9007199254740991 或 2^53 - 1 的整数可能无法在视觉对象中精确或正确显示。

数据类型为 Decimal 的小数是负数或正数，在小数点之前或之后至少包含一个小数位。当您选择直接查询模式时，所有非整数十进制类型都会标记为 Decimal，底层引擎会根据数据来源支持的行为处理数据点的精度。有关受支持的数据来源类型的更多信息，请参阅 支持的数据类型和值。

在中存储数据集时SPICE，可以选择将十进制值存储为十进制类型fixed或float十进制类型。Decimal-fixed数据类型使用十进制 (18,4) 格式，允许总共允许 18 位数字，小数点后最多允许 4 位数字。 Decimal-fixed数据类型是进行精确数学运算的不错选择，但是 Quick Sight 会将值四舍五入到最接近的万分之一位。SPICE

Decimal-float 数据类型为值提供大约 16 位有效数字精度。有效数字可以位于小数点的任意一侧，以同时支持具有许多小数位和更高数字的数字。例如，Decimal-float 数据类型支持数字 12345.1234567890 或数字 1234567890.12345。如果您使用接近 0 的非常小的数字，则 Decimal-float 数据类型最多支持小数点右侧 15 位数字，例如 0.123451234512345。此数据类型支持的最大值为 1.8 * 10^308，以最大限度地降低数据集发生溢出错误的可能性。

Decimal-float 数据类型不精确，有些值存储为近似值，而不是实际值。这可能会导致在存储和返回某些特定值时出现轻微差异。以下注意事项适用于 Decimal-float 数据类型。

- 如果您使用的数据集来自 Amazon S3 数据来源，SPICE 会为所有数字十进制值分配 `Decimal-float` 十进制类型。
- 如果您使用的数据集来自数据库，SPICE 将使用数据库中为该值分配的十进制类型。例如，如果数据库中为该值分配了定点数值，则该值在 SPICE 中将为 `Decimal-fixed` 类型。

对于包含可转换为 `Decimal-float` 数据类型的字段的现有 SPICE 数据集，编辑数据集页面中会出现一个弹出窗口。要将现有数据集的字段转换为 `Decimal-float` 数据类型，请选择更新字段。如果不想选择加入，请选择不更新字段。每次打开编辑数据集页面时，都会弹出更新字段，直到保存并发布数据集为止。

外部数据来源支持的数据类型

下表列出了在 Amazon Quick Sight 中使用以下数据源时所支持的数据类型。

数据库引擎或源	数值数据类型	字符串数据类型	日期时间类型	布尔数据类型
Amazon Athena、Presto、Starburst、Trino	• bigint • decimal • double • integer • real • smallint • tinyint	• char • varchar	• date • timestamp	• 布尔值
Amazon Aurora、MariaDB 和 MySQL	• bigint • decimal • double	• char • enum • set	• date • datetime • timestamp	

数据库引擎或源	数值数据类型	字符串数据类型	日期时间类型	布尔数据类型
	• int • integer • mediumint • numeric • smallint • tinyint	• text • varchar	• year	
亚马逊 OpenSearch 服务	• 字节 • 整数 • 长整数 • 浮点数 • double	• 字符串（ OpenSearch 服务中的关键字字符串字段类型） • ip	• timestamp	• 布尔值 • binary

数据库引擎或源	数值数据类型	字符串数据类型	日期时间类型	布尔数据类型
Oracle	• bigint • decimal • decimal • int • money • numeric • real • smallint • smallmoney • tinyint	• char • nchar • nvarchar • text • varchar	• date • datetime • datetime2 • datetimeoffset • smalldatetime	bit

数据库引擎或源	数值数据类型	字符串数据类型	日期时间类型	布尔数据类型
PostgreSQL	• bigint • decimal • double • integer • numeric • 精度 • real • smallint	• char • 字符 • text • varchar • varying character	• date • timestamp	• 布尔值
Apache Spark	• bigint • decimal • double • integer • real • smallint • tinyint	• varchar	• date • timestamp	• 布尔值

数据库引擎或源	数值数据类型	字符串数据类型	日期时间类型	布尔数据类型
Snowflake	• bigint • byteint • decimal • double • doubleprecision • float • float4 • float8 • int • integer • number • numeric • real • smallint • tinyint	• char • 字符 • 字符串 • text • varchar	• date • datetime • time • timestamp • timestamp_*	• 布尔值

数据库引擎或源	数值数据类型	字符串数据类型	日期时间类型	布尔数据类型
Microsoft SQL Server	• bigint • bit • decimal • int • money • numeric • real • smallint • smallmoney • tinyint	• char • nchar • nvarchar • text • varchar	• date • datetime • datetime2 • smalldatetime	• bit

支持的日期格式

Amazon Quick Sight 支持本节中描述的日期和时间格式。在向 Amazon Quick Sight 添加数据之前，请检查您的日期格式是否兼容。如果您需要使用不支持的格式，请参阅 使用不支持的日期或自定义日期。

支持的格式因数据来源类型而异，如下所示：

数据来源	小时制	日期格式
文件上传 Amazon S3 源 Athena	24 小时和 12 小时制	Joda API 文档中描述了支持的日期和时间格式。 如需查看 Joda 日期格式的完整列表，请参阅 Joda DateTimeFormat 网站上的 Class。

数据来源	小时制	日期格式
Salesforce		对于存储在内存中的数据集 (SPICE)，Amazon Quick Sight 支持以下范围内的日期：Jan 1, 0001 00:00:00 UTC到Dec 31, 9999, 23:59:59 UTC 。

数据来源	小时制	日期格式
关系数据库源	仅限 24 小时制	以下数据和时间格式： 1. `dd/MM/yyyy HH:mm:ss` ，例如 31/12 /2016 15:30:00:00。 2. `dd/MM/yyyy` ，例如 31/12 /2016。 3. `dd/MMM/yyyy HH:mm:ss` ，例如 31/ Dec /2016 15:30:00:00。 4. `dd/MMM/yyyy` ，例如 31/Dec /2016。 5. `dd-MMM-yyyy HH:mm:ss` ，例如 31-Dec-20 16 15:30:00:00。 6. `dd-MMM-yyyy` ，例如 31-Dec-2016。 7. `dd-MM-yyyy HH:mm:ss` ，例如 31-12-2016 15:30:00。 8. `dd-MM-yyyy` ，例如 31-12-2016。 9. `MM/dd/yyyy HH:mm:ss` ，例如 12/31 /2016 15:30:00:00。 10. `MM/dd/yyyy` ，例如 12/31 /2016。 11. `MM-dd-yyyy HH:mm:ss` ，例如 12-31-2016 15:30:00。 12. `MM-dd-yyyy` ，例如 12-31-2016。 13. `MMM/dd/yyyy HH:mm:ss` ，例如 Dec/31/20 16 15:30:00。 14.

数据来源	小时制	日期格式
		MMM/dd/yyyy ，例如 Dec/31/2016。 15. MMM-dd-yyyy HH:mm:ss ，例如 Dec-31-2016 15:30:00。 16. MMM-dd-yyyy ，例如 Dec-31-2016。 17. yyyy/MM/dd HH:mm:ss ，例如 2016/12 /31 15:30:00。 18. yyyy/MM/dd ，例如 2016/12 /31。 19. yyyy/MMM/dd HH:mm:ss ，例如 2016/ Dec /31 15:30:00。 20. yyyy/MMM/dd ，例如 2016/Dec /31。 21. yyyy-MM-dd HH:mm:ss ，例如 2016-12-31 15:30:00。 22. yyyy-MM-dd ，例如 2016-12-31。 23. yyyy-MMM-dd HH:mm:ss ，例如 2016-Dec-31 15:30:00。 24. yyyy-MMM-dd ，例如 2016-Dec-31。 25. yyyyMMdd'T'HHmmss ，例如 20161231T 153000。 26. yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss ，例如 2016-12-31 T15:30:00。 27. yyyyMMdd'T'HHmmss.SSS ，例如 20161231 T153000.123。 28.

数据来源	小时制	日期格式
		MM/dd/yyyy HH:mm:ss.SSS ，例如 12/31 /2016 15:30:00.123。 29. dd/MM/yyyy HH:mm:ss.SSS ，例如 31/12 /2016 15:30:00.123。 30. yyyy/MM/dd HH:mm:ss.SSS ，例如 2016/12 /31 15:30:00.123。 31. MMM/dd/yyyy HH:mm:ss.SSS ，例如 Dec/31/2016 15:30:00.123。 32. dd/MMM/yyyy HH:mm:ss.SSS ，例如 31/ Dec /2016 15:30:00.123。 33. yyyy/MMM/dd HH:mm:ss.SSS ，例如 2016/Dec /31 15:30:00.123。 34. yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS ，例如 2016-12-31 T15:30:00.123。 35. MM-dd-yyyy HH:mm:ss.SSS ，例如 12-31-2016 15:30:00.123。 36. dd-MM-yyyy HH:mm:ss.SSS ，例如 31-12-2016 15:30:00.123。 37. yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS ，例如 2016-12-31 15:30:00.123。 38. MMM-dd-yyyy HH:mm:ss.SSS ，例如 Dec-31-2016 15:30:00.123。 39. dd-MMM-yyyy HH:mm:ss.SSS ，例如 31- Dec-2016 15:30:00.123。

数据来源	小时制	日期格式
		40. `yyyy-MMM-dd HH:mm:ss.SSS` ，例如 2016-Dec-31 15:30:00.123。

不支持的数据值

如果某个字段包含的值与 Amazon Quick Sight 分配给该字段的数据类型不一致，则会跳过包含这些值的行。例如，使用以下源数据。

```
Sales ID    Sales Date    Sales Amount
-------------------------------------
001         10/14/2015        12.43
002         5/3/2012          25.00
003         Unknown           18.17
004         3/8/2009          86.02
```

Amazon Quick Sight 解释**`Sales Date`**为日期字段，并删除包含非日期值的行，因此仅导入以下行。

```
Sales ID    Sales Date    Sales Amount
-------------------------------------
001         10/14/2015        12.43
002         5/3/2012          25.00
004         3/8/2009          86.02
```

在某些情况下，数据库字段可能包含 JDBC 驱动程序无法为源数据库引擎解释的值。在这些情况下，无法解释的值将替换为 Null，以便可以导入这些行。此问题的唯一已知事例是，全部为零值的 MySQL 日期、日期时间和时间戳字段，例如 **`0000-00-00 00:00:00`**。例如，使用以下源数据。

```
Sales ID    Sales Date               Sales Amount
-------------------------------------------------
001         2004-10-12 09:14:27        12.43
002         2012-04-07 12:59:03        25.00
003         0000-00-00 00:00:00        18.17
004         2015-09-30 01:41:19        86.02
```

在这种情况下，将导入以下数据。

```
Sales ID    Sales Date                Sales Amount
-------------------------------------------------
001         2004-10-12 09:14:27       12.43
002         2012-04-07 12:59:03       25.00
003         (null)                    18.17
004         2015-09-30 01:41:19       86.02
```

使用数据集

数据集是 Quick Sight 分析的基础，可作为准备好的结构化数据源，为您的分析和仪表板提供支持。从数据源创建数据集后，您需要在数据的整个生命周期中对其进行有效管理，以确保可靠、安全的协作分析。

本节介绍完整的数据集管理工作流程，从编辑和版本控制数据集到与团队成员共享数据集和实施安全控制。您将学习如何在支持协作分析的同时保持数据集的完整性，跟踪哪些分析依赖于您的数据集，以及如何实施行级和列级安全以保护敏感信息。无论您是在准备供团队使用的数据集、对分析问题进行故障排除，还是实施数据治理策略，这些主题都提供了在 Quick Sight 中进行有效数据集管理的基本知识。

主题

- 创建数据集
- 编辑数据集
- 将数据集恢复到先前发布的版本
- 复制数据集
- 共享数据集
- 跟踪使用数据集的控制面板和分析
- 在 Amazon Quick 中使用数据集参数
- 在 Amazon Quick 中使用行级安全
- 使用列级别安全性限制对数据集的访问
- 在 Amazon Quick 中以 IAM 角色身份运行查询
- 删除数据集
- 向分析中添加数据集

创建数据集

您可以在 Amazon Quick 中使用新的或现有的数据源创建数据集。您可以使用各种数据库数据源向 Amazon Quick 提供数据。这包括 Amazon RDS 实例和 Amazon Redshift 集群。这还包括您

的组织、Amazon EC2 或类似环境中的 MariaDB、Microsoft SQL Server、MySQL、Oracle 和 PostgreSQL 实例。

主题

- 使用新数据来源创建数据集
- 使用现有的数据来源创建数据集
- 使用 Amazon Quick 中的现有数据集创建数据集

使用新数据来源创建数据集

当您基于诸如 Amazon RDS、Amazon Redshift 或 Amazon EC2 之类的 Amazon 服务创建数据集时，使用来自该来源的数据时可能会收取数据传输费用。这些费用也可能有所不同，具体取决于该 Amazon 资源是否位于您为Amazon Quick账户选择的家庭 Amazon Web Services 区域 中。有关定价的详细信息，请参阅所用服务的定价页面。

在创建新的数据库数据集时，您可以选择一个表、联接多个表或创建 SQL 查询来检索您想要的数据。您也可以更改数据集是使用直接查询还是在 SPICE 中存储数据。

创建新的数据集

1. 要创建数据集，请在 “数据” 页面上选择 “新建数据集”。然后，您可以基于现有数据集或数据来源创建数据集，或连接到新数据来源并使数据集基于该数据来源。
2. 向数据来源提供连接信息：
   - 对于本地的文本或 Microsoft Excel 文件，只需标识文件位置并上传文件。
   - 对于 Amazon S3，您需要提供一个清单，以指定要使用的文件或存储桶以及目标文件的导入设置。
   - 对于亚马逊 Athena，系统会返回您账户中的所有 Athena 数据库。 Amazon 不需要额外凭证。
   - 对于 Salesforce，需要提供用于连接的凭证。
   - 对于 Amazon Redshift、Amazon RDS、Amazon EC2 或其他数据库数据来源，需要提供有关托管数据的服务器和数据库的信息。还要为该数据库实例提供有效的凭证。

使用数据库创建数据集

以下过程演示了如何连接到数据库数据来源和创建数据集。要使用您的 Amazon Quick 账户自动发现 Amazon 的数据源创建数据集，请使用使用自动发现的 Amazon Redshift 集群或 Amazon RDS 实例

创建数据集。要使用任何其他数据库数据来源创建数据集，请使用 使用非自动发现的数据库创建数据集。

使用自动发现的 Amazon Redshift 集群或 Amazon RDS 实例创建数据集

使用以下过程创建指向自动发现的 Amazon 数据来源的连接。

创建与自动发现 Amazon 的数据源的连接

1. 选中 数据来源限额 以确保您的目标表或查询不超出数据来源限制。
2. 确认您计划使用的数据库凭证具有所需的权限中所述的相应权限。
3. 按照中的说明，确保您已将集群或实例配置为 Amazon Quick 访问权限网络和数据库配置要求。
4. 在 Amazon 快速入门页面上，选择数据。
5. 选择 “创建”，然后选择 “新建数据集”。
6. 根据要连接的 Amazon 服务，选择 RDS 或 R edshif t Auto-discovered 图标。
7. 输入数据源的连接信息，如下所示：
   - 对于数据来源名称，输入数据来源的名称。
   - 对于 Instance ID (实例 ID)，选择要连接到的实例或集群的名称。
   - Database name 会显示 Instance ID 集群或实例的默认数据库。要在该集群或实例上使用不同的数据库，请输入其名称。
   - 对于 UserName，输入有权执行以下操作的用户帐户的用户名：
     - 访问目标数据库。
     - 在该数据库中读取要使用的任何表（对其执行 SELECT 语句）。
   - 对于密码，输入您输入的账户的密码。
8. 选择 Validate connection 验证您的连接信息是否正确。
9. 如果连接验证成功，请选择 Create data source。如果未成功，则更正连接信息，然后重新验证。

> **Note**
>
> Amazon Quick 使用安全套接字层 (SSL) 自动保护与亚马逊 RDS 实例和 Amazon Redshift 集群的连接。您无需执行任何操作来启用这一功能。

10. 选择下列选项之一：
    - 自定义 SQL

在下一个屏幕上，您可以选择使用 Use custom SQL（使用自定义 SQL）选项写入查询。这样做将打开一个名为 Enter custom SQL query (输入自定义 SQL 查询) 的屏幕，您可以在其中输入查询的名称，然后输入 SQL。为获得最佳结构，请在 SQL 编辑器中构成查询，然后将其粘贴到此窗口中。命名并输入查询后，您可以选择Edit/Preview 数据或确认查询。选择Edit/Preview 数据以立即进行数据准备。选择 Confirm query（确认查询）以验证 SQL 并确保没有错误。

- 选择表

  要连接到特定表，对于架构：包含表组，请选择选择，然后选择一个架构。有时数据库只有一个架构，此情况下会自动选择该架构，不显示架构选择选项。

  要在创建分析之前准备数据，请选择Edit/Preview 要打开数据准备的数据。如果要联接到更多表，请使用此选项。

  否则，在选择表后，请选择 Select（选择）。

11. 请选择以下选项之一：

    - 在创建分析之前准备数据。为此，请选择Edit/Preview 数据以打开所选表的数据准备。有关数据准备的更多信息，请参阅准备数据集示例。
    - 按原样使用表数据创建一个数据集和分析，并将数据集数据导入到 SPICE 以提高性能（建议）。为此，请检查表大小和 SPICE 指示器以确定您是否具有足够的容量。

      如果有足够的 SPICE 容量，请选择导入到 SPICE 以加快分析，然后选择可视化创建分析。

      > **Note**
      >
      > 如果要使用SPICE但空间不足，请选择Edit/Preview 数据。在数据准备过程中，您可以从数据集中删除字段以缩减其大小。您也可以应用筛选条件或编写 SQL 查询以减少返回的行或列数。有关数据准备的更多信息，请参阅准备数据集示例。

    - 要按原样使用表数据创建一个数据集和分析，并直接从数据库中查询数据，请选择直接查询数据选项。然后，选择 Visualize (可视化) 以创建分析。

使用非自动发现的数据库创建数据集

使用以下过程创建指向自动发现的 Amazon Redshift 集群或 Amazon RDS 实例以外的任何数据库连接。此类数据库包括位于不同账户 Amazon Web Services 区域 或与不同账户关联的 Amazon Redshift

集群和 Amazon RDS 实例。 Amazon 它们还包括位于本地、Amazon EC2 或某种其他可访问的环境中的 MariaDB、Microsoft SQL Server、MySQL、Oracle 和 PostgreSQL 实例。

创建与不是自动发现的 Amazon Redshift 集群或 RDS 实例的数据库连接

1. 选中 数据来源限额 以确保您的目标表或查询不超出数据来源限制。
2. 确认您计划使用的数据库凭证具有所需的权限中所述的相应权限。
3. 按照中的说明，确保您已将集群或实例配置为 Amazon Quick 访问权限网络和数据库配置要求。
4. 在 Amazon 快速入门页面上，选择管理数据。
5. 选择 “创建”，然后选择 “新建数据组”。
6. 如果您想连接到其他账户中的 Amazon Redshift 集群或 Amazon Web Services 区域 与其他账户关联的 Amazon Redshift 集群，请选择 Redshift 手动连接图标。 Amazon 或者，选择相应的数据库管理系统图标以连接到 Amazon Aurora、MariaDB、Microsoft SQL Server、MySQL Oracle 或 PostgreSQL 实例。
7. 输入数据源的连接信息，如下所示：

   - 对于数据来源名称，输入数据来源的名称。
   - 对于 Database server (数据库服务器)，输入以下值之一：
     - 对于 Amazon Redshift 集群或 Amazon RDS 实例，输入该集群或实例的端点（不带端口号）。例如，如果终端节点值为 `clustername.1234abcd.us-west-2.redshift.amazonaws.com:1234`，则输入 `clustername.1234abcd.us-west-2.redshift.amazonaws.com`。您可以从 Amazon 控制台集群或实例详细信息页面上的终端节点字段中获取终端节点值。
     - 对于 MariaDB、Microsoft SQL Server、MySQL、Oracle 或 PostgreSQL 的 Amazon EC2 实例，输入公有 DNS 地址。在 Amazon EC2 控制台中，您可以在实例详细信息窗格中的公有 DNS 字段中获取公有 DNS 值。
     - 对于 MariaDB、Microsoft SQL Server、MySQL、Oracle 或 PostgreSQL 的非 Amazon EC2 实例，输入数据库服务器的主机名或公有 IP 地址。如果您使用安全套接字层 (SSL) 来进行安全连接 (推荐)，则可能需要提供主机名以匹配 SSL 证书所需的信息。有关接受的证书的列表，请参阅Amazon 快速 SSL 和 CA 证书。
   - 对于 Port (端口)，输入集群或实例在连接上使用的端口。
   - 对于 Database name (数据库名称)，输入要使用的数据库的名称。
   - 对于 UserName，输入有权执行以下操作的用户帐户的用户名：
     - 访问目标数据库。

- 在该数据库中读取要使用的任何表（对其执行 SELECT 语句）。

- 对于密码，输入与您输入的账户关联的密码。

8. （可选）如果要连接到 Amazon Redshift 集群以外的任何集群或实例，并且不想使用安全连接，请确保清除启用 SSL。我们强烈建议您将该选项保持选中状态，因为不安全的连接可能会遭到篡改。

   有关目标实例如何使用 SSL 保护连接的更多信息，请参阅目标数据库管理系统的文档。Amazon Quick 不接受自签名 SSL 证书为有效证书。有关接受的证书的列表，请参阅Amazon 快速 SSL 和 CA 证书。

   Amazon Quick 使用 SSL 自动保护与亚马逊 Redshift 集群的连接。您无需执行任何操作来启用这一功能。

   某些数据库，例如 Presto 和 Apache Spark，必须满足其他要求才能连接 Amazon Quick。有关更多信息，请参阅使用 Presto 创建数据来源、或使用 Apache Spark 创建数据来源。

9. (可选) 选择 Validate connection 验证您的连接信息是否正确。

10. 如果连接验证成功，请选择 Create data source。如果未成功，则更正连接信息，然后重新验证。

11. 选择下列选项之一：

    - 自定义 SQL

      在下一个屏幕上，您可以选择使用 Use custom SQL（使用自定义 SQL）选项写入查询。这样做将打开一个名为 Enter custom SQL query (输入自定义 SQL 查询) 的屏幕，您可以在其中输入查询的名称，然后输入 SQL。为获得最佳结构，请在 SQL 编辑器中构成查询，然后将其粘贴到此窗口中。命名并输入查询后，您可以选择Edit/Preview 数据或确认查询。选择Edit/Preview 数据以立即进行数据准备。选择 Confirm query（确认查询）以验证 SQL 并确保没有错误。

    - 选择表

      要连接到特定表，对于架构：包含表组，请选择选择，然后选择一个架构。有时数据库只有一个架构，此情况下会自动选择该架构，不显示架构选择选项。

      要在创建分析之前准备数据，请选择Edit/Preview 要打开数据准备的数据。如果要联接到更多表，请使用此选项。

      否则，在选择表后，请选择 Select（选择）。

12. 请选择以下选项之一：

- 在创建分析之前准备数据。为此，请选择Edit/Preview 数据以打开所选表的数据准备。有关数据准备的更多信息，请参阅准备数据集示例。
- 按原样使用表数据创建一个数据集和分析，并将数据集数据导入到 SPICE 以提高性能（建议）。为此，请检查表大小和 SPICE 指示器以确定您是否具有足够的空间。

  如果有足够的 SPICE 容量，请选择导入到 SPICE 以加快分析，然后选择可视化创建分析。

  > **Note**
  >
  > 如果要使用SPICE但空间不足，请选择Edit/Preview 数据。在数据准备过程中，您可以从数据集中删除字段以缩减其大小。您也可以应用筛选条件或编写 SQL 查询以减少返回的行或列数。有关数据准备的更多信息，请参阅准备数据集示例。

- 按原样使用表数据创建一个数据集和分析，并直接从数据库中查询数据。为此，请选择 Directly query your data (直接查询数据) 选项。然后，选择 Visualize (可视化) 以创建分析。

使用现有的数据来源创建数据集

在您与 Salesforce、 Amazon 数据存储或其他数据库数据源建立初始连接后，Amazon Quick 会保存连接信息。它将数据来源添加到创建数据集页面的使用现有的数据来源部分。您可以使用这些现有的数据来源创建新数据集，无需重新指定连接信息。

使用现有的 Amazon S3 数据来源创建数据集

使用以下过程通过现有的 Amazon S3 数据来源创建数据集。

使用现有的 S3 数据来源创建数据集

1. 在 Amazon 快速入门页面上，选择数据。
2. 选择 “创建”，然后选择 “新建数据集”。
3. 选择要使用的 Amazon S3 数据源。
4. 要在创建数据集之前准备数据，请选择Edit/Preview 数据。要按原样使用数据创建分析，请选择 Visualize (可视化)。

使用现有的 Amazon Athena 数据来源创建数据集

要使用现有的 Amazon Athena 数据来源创建数据集，请按以下步骤操作。

使用现有的 Athena 连接配置文件创建数据集

1. 在 Amazon 快速入门页面上，选择数据。
2. 选择 “创建”，然后选择 “新建数据组”。

   为要使用的现有数据源选择连接配置文件图标。连接配置文件标有数据来源图标和创建该连接的人员提供的名称。
3. 选择创建数据集。

   Amazon Quick 仅根据 Athena 工作组为该数据源创建连接配置文件。数据库和表未保存。
4. 在选择您的表屏幕上，执行以下操作之一：

   - 要编写 SQL 查询，请选择使用自定义 SQL。
   - 要选择数据库和表，请先从数据库列表中选择您的数据库。接下来，从为数据库显示的列表中选择一个表。

使用现有的 Salesforce 数据来源创建数据集

使用以下过程通过现有的 Salesforce 数据来源创建数据集。

使用现有的 Salesforce 数据来源创建数据集

1. 在 Amazon 快速入门页面上，选择数据。
2. 选择 “创建”，然后选择 “新建数据组”。
3. 选择要使用的 Salesforce 数据源。
4. 选择 Create Data Set。
5. 选择下列选项之一：

   - 自定义 SQL

     在下一个屏幕上，您可以选择使用 Use custom SQL（使用自定义 SQL）选项写入查询。这样做将打开一个名为 Enter custom SQL query (输入自定义 SQL 查询) 的屏幕，您可以在其中输入查询的名称，然后输入 SQL。为获得最佳结构，请在 SQL 编辑器中构成查询，然后将其粘贴到此窗口中。命名并输入查询后，您可以选择Edit/Preview 数据或确认查询。选择Edit/Preview 数据即可立即进入数据准备阶段。选择 Confirm query（确认查询）以验证 SQL 并确保没有错误。
   - 选择表

要连接到特定表，在数据元素：包含您的数据中，请选择选择，然后选择报告或对象。

要在创建分析之前准备数据，请选择Edit/Preview 要打开数据准备的数据。如果要联接到更多表，请使用此选项。

否则，在选择表后，请选择 Select（选择）。

6. 在下一个屏幕上，选择以下选项之一：

   - 要原样使用数据创建数据集和分析，请选择可视化。

     > **Note**
     >
     > 如果SPICE容量不足，请选择Edit/Preview 数据。在数据准备期间，您可以从数据集中删除字段以缩减其大小，也可以应用筛选条件减少返回的行数。有关数据准备的更多信息，请参阅准备数据集示例。

   - 要在创建分析之前准备数据，请选择Edit/Preview 数据以打开所选报表或对象的数据准备。有关数据准备的更多信息，请参阅准备数据集示例。

使用现有的数据库数据来源创建数据集

使用以下过程通过现有的数据库数据来源创建数据集。

使用现有的数据库数据来源创建数据集

1. 在 Amazon 快速入门页面上，选择数据。
2. 选择 “创建”，然后选择 “新建数据组”。
3. 选择要使用的数据库数据源，然后选择 “创建数据集”。
4. 选择下列选项之一：

   - 自定义 SQL

     在下一个屏幕上，您可以选择使用 Use custom SQL（使用自定义 SQL）选项写入查询。这样做将打开一个名为 Enter custom SQL query (输入自定义 SQL 查询) 的屏幕，您可以在其中输入查询的名称，然后输入 SQL。为获得最佳结构，请在 SQL 编辑器中构成查询，然后将其粘贴到此窗口中。命名并输入查询后，您可以选择Edit/Preview 数据或确认查询。选择Edit/Preview 数据即可立即进入数据准备阶段。选择 Confirm query（确认查询）以验证 SQL 并确保没有错误。

- 选择表

  要连接到特定表，对于架构：包含表组，请选择选择，然后选择一个架构。有时数据库只有一个架构，此情况下会自动选择该架构，不显示架构选择选项。

  要在创建分析之前准备数据，请选择Edit/Preview 要打开数据准备的数据。如果要联接到更多表，请使用此选项。

  否则，在选择表后，请选择 Select（选择）。

5. 请选择以下选项之一：

- 在创建分析之前准备数据。为此，请选择Edit/Preview 数据以打开所选表的数据准备。有关数据准备的更多信息，请参阅准备数据集示例。
- 按原样使用表数据创建一个数据集和分析，并将数据集数据导入到 SPICE 以提高性能（建议）。为此，请检查 SPICE 指示器以确定您是否具有足够的空间。

  如果有足够的 SPICE 容量，请选择导入到 SPICE 以加快分析，然后选择可视化创建分析。

  > **Note**
  >
  > 如果要使用SPICE但空间不足，请选择Edit/Preview 数据。在数据准备过程中，您可以从数据集中删除字段以缩减其大小。您也可以应用筛选条件或编写 SQL 查询以减少返回的行或列数。有关数据准备的更多信息，请参阅准备数据集示例。

- 按原样使用表数据创建一个数据集和分析，并直接从数据库中查询数据。为此，请选择 Directly query your data (直接查询数据) 选项。然后，选择 Visualize (可视化) 以创建分析。

使用 Amazon Quick 中的现有数据集创建数据集

在 Amazon Quick 中创建数据集后，您可以将其用作源来创建其他数据集。执行此操作时，将保留父数据集包含的所有数据准备，例如任何联接或计算字段。您可以为新子数据集中的数据添加额外的准备工作，例如加入新数据和筛选数据。您还可以为子数据集设置自己的数据刷新计划，并跟踪使用此数据集的控制面板和分析。

使用具有活动 RLS 规则的数据集作为源创建的子数据集将继承父数据集的 RLS 规则。使用较大的父数据集创建子数据集的用户只能看到他们在父数据集中有权访问的数据。然后，除了继承的 RLS 规则外，您还可以向新的子数据集添加更多 RLS 规则，以进一步管理谁可以访问新数据集中的数据。您只能使用直接查询中具有活动 RLS 规则的数据集创建子数据集。

从现有的 Quick 数据集创建数据集具有以下优点：

- 集中管理数据集 – 数据工程师可以轻松扩展以满足组织内多个团队的需求。为此，他们可以开发和维护一些描述组织主要数据模型的通用数据集。
- 减少数据源管理 — 业务分析师 (BA) 通常会花费大量时间和精力请求访问数据库、管理数据库凭据、查找正确的表以及管理快速数据刷新计划。使用现有的数据集构建新数据集意味着 BA 不必从头开始使用数据库中的原始数据。他们可以使用精选数据。
- 预定义的关键指标 – 通过使用现有的数据集创建数据集，数据工程师可以集中定义和维护公司众多组织的关键数据定义。例如销售增长和净边际收益。借助此功能，数据工程师还可以分发对这些定义的更改。这种方法意味着他们的业务分析师可以更快、更可靠地可视化正确数据。
- 灵活地自定义数据 – 通过使用现有的数据集创建数据集，业务分析师可以更灵活地根据自己的业务需求自定义数据集。他们不必担心会中断其他团队的数据。

例如，假设您是由五名数据工程师组成的电子商务中心团队的一员。您和团队可以访问数据库中的销售、订单、取消和退货数据。您已通过架构连接其他 18 个维度表，从而创建了一个快速数据集。团队创建的关键指标是计算字段，即订单产品销售额（OPS）。它的定义是：OPS = 产品数量 x 价格。

团队为 8 个国家/地区的 10 个不同团队的 100 多位业务分析师提供服务。这些团队分别为优惠券团队、出站营销团队、移动平台团队和推荐团队。所有这些团队都以 OPS 指标为基础来分析自己的业务线。

您的团队无需手动创建和维护数百个未连接的数据集，而是重用数据集为整个组织的团队创建多个等级的数据集。这样做可以集中管理数据，并允许每个团队根据自己的需求自定义数据。同时，这会同步对数据的更新（例如指标定义更新），并维护行级和列级的安全性。例如，组织中的各个团队可以使用集中式数据集。然后，他们可以将这些数据集与特定于其团队的数据相结合，创建新的数据集并在此基础上构建分析。

除了使用关键的 OPS 指标外，组织中的其他团队还可以重用您创建的集中式数据集中的列元数据。例如，数据工程团队可以在集中式数据集中定义元数据，例如名称、描述、数据类型和文件夹。所有后续团队都可以使用此数据集。

> **Note**
>
> Amazon Quick 支持使用单个数据集创建最多两个额外级别的数据集。
> 例如，您可以使用父数据集创建子数据集，然后创建孙子数据集，总共三个数据集等级。

使用现有的数据集创建数据集

使用以下过程通过现有的数据集创建数据集。

使用现有的数据集创建数据集

1. 在快速入门页面中，选择左侧窗格中的数据。
2. 选择创建，然后选择要用于创建新数据集的数据集。
3. 在为该数据集打开的页面上，选择在分析中使用的下拉菜单，然后选择在数据集中使用。

   数据准备页面将打开并预加载父数据集中的所有内容，包括计算字段、联接和安全设置。
4. 在打开的数据准备页面上，在左下角的查询模式中，选择您想要数据集从原始父数据集中提取更改和更新的方式。可以选择以下选项：

   - 直接查询 – 这是默认查询模式。如果选择此选项，则打开关联的数据集、分析或控制面板时，会自动刷新此数据集的数据。但是，以下限制适用：
     - 如果父数据集允许直接查询，则可以在子数据集中使用直接查询模式。
     - 如果联接中有多个父数据集，则只有当所有父数据集都来自同一个底层数据来源时，才可以为子数据集选择直接查询模式。例如，相同的 Amazon Redshift 连接。
     - 支持单个 SPICE 父数据集直接查询。不支持联接中的多个 SPICE 父数据集直接查询。
   - SPICE – 如果选择此选项，则可以为新数据集设置与父数据集同步的计划。有关为数据集创建 SPICE 刷新计划的更多信息，请参阅 刷新 SPICE 数据。
5. （可选）准备数据以供分析。有关数据准备的更多信息，请参阅 使用 Amazon Quick Sight 准备数据。
6. （可选）设置行级或列级安全性 (RLS/CLS) 以限制对数据集的访问。有关设置 RLS 的更多信息，请参阅 使用采用基于用户的规则的行级别安全性限制对数据集的访问。有关设置 CLS 的更多信息，请参阅 使用列级别安全性限制对数据集的访问。

   > **Note**
   >
   > 您只能 RLS/CLS 在子数据集上进行设置。 RLS/CLS 不支持在父数据集上。
7. 完成后，选择保存并发布以保存更改并发布新的子数据集。或者选择发布并可视化以发布新的子数据集并开始可视化数据。

限制其他人使用您的数据集创建新数据集

在 Amazon Quick 中创建数据集时，可以防止其他人将其用作其他数据集的来源。您可以指定其他人是否可以用其创建任何数据集。或者，您可以指定其他人可以或不能使用您的数据集创建的数据集类型，例如直接查询数据集或 SPICE 数据集。

使用以下过程了解如何限制其他人使用您的数据集创建新数据集。

限制其他人使用您的数据集创建新数据集

1. 在快速入门页面中，选择左侧窗格中的数据。
2. 选择 “创建”，然后选择要限制从中创建新数据集的数据集。
3. 在为该数据集打开的页面上，选择编辑数据集。
4. 在打开的数据准备页面上，选择右上角的管理，然后选择属性。
5. 在打开的数据集属性窗格中，从以下选项中进行选择：
   - 要限制任何人使用此数据集创建任何类型的新数据集，请关闭允许使用此数据集创建新数据集。

     允许创建新数据集时，切换按钮为蓝色。不允许创建新数据集时，其显示为灰色。
   - 要限制其他人创建直接查询数据集，请清除允许直接查询。
   - 要限制其他人创建数据集的 SPICE 副本，请清除允许 SPICE 副本。

     有关 SPICE 数据集的更多信息，请参阅 将数据导入到 SPICE。
6. 关闭窗格。

编辑数据集

您可以编辑现有数据集以执行数据准备。有关 Quick Sight 数据准备功能的更多信息，请参阅使用 Amazon Quick Sight 准备数据。

您可以从数据集页面或分析页面打开数据集进行编辑。从任一位置编辑数据集都会修改使用该数据集的所有分析的数据集。

编辑数据集时要考虑的事项

在这两种情况下，对数据集进行更改可能会导致出现问题。一种是有意编辑数据集。另一种是数据来源的更改过大，以至于对分析造成影响。

> **Important**
>
> 在生产环境中使用的分析应受到保护，以便其继续正常发挥作用。

在处理数据更改时，我们建议您执行以下操作：

- 记录您的数据来源和数据集以及依赖它们的视觉对象。记录应包括屏幕截图、使用的字段、字段井中的位置、筛选条件、排序、计算、颜色和格式等。请记录重新创建视觉对象所需的所有内容。您还可以在数据集管理选项中跟踪哪些 Quick Sight 资源使用数据集。有关更多信息，请参阅 跟踪使用数据集的控制面板和分析。
- 编辑数据集时，尽量不要进行可能破坏现有视觉对象的更改。例如，不要删除视觉对象中正在使用的列。如果您必须删除某个列，请在其位置上创建一个计算列。替换列应与原始列具有相同的名称和数据类型。
- 如果在源数据库中更改数据来源或数据集，请调整视觉对象以适应更改，如前所述。或者，您可以尝试调整源数据库。例如，您可以创建源表 (文档) 的视图。以后，如果该表发生变化，您可以调整视图以包括或排除列 (属性)，更改数据类型，填写 null 值，等等。或者，在另一种情况下，如果您的数据集基于缓慢的 SQL 查询，您可以创建一个表以保存查询结果。

  如果您无法充分调整数据来源，请根据分析文档重新创建视觉对象。
- 如果您无法再访问数据来源，基于该数据来源的分析将为空。您创建的视觉对象仍然存在，但无法显示这些对象，直到它们具有可显示的数据。如果您的管理员更改了权限，则可能会出现这种结果。
- 如果您删除视觉对象所基于的数据集，您可能需要通过文档重新创建该对象。您可以编辑视觉对象并选择一个新的数据集与之配合使用。如果您需要始终使用新文件替换旧文件，请将数据存储在始终可用的位置中。例如，您可以将 .csv 文件存储在 Amazon S3 中，然后创建一个 S3 数据集以用于您的视觉对象。有关访问 S3 中存储的文件的更多信息，请参阅使用 Amazon S3 文件创建数据集。

  或者，您可以将数据导入到一个表中，并使视觉对象基于查询。这样，数据结构就不会发生变化，即使其中包含的数据发生了变化。
- 要集中管理数据，可以考虑创建通用的多用途数据集，其他人可以使用这些数据集来创建自己的数据集。有关更多信息，请参阅 使用 Amazon Quick 中的现有数据集创建数据集。

从“数据集”页面编辑数据集

1. 在快速入门页面中，选择左侧的数据。
2. 在打开的数据页面上，选择要编辑的数据集，然后选择右上角的编辑数据集。

随即将打开数据准备页面。有关您可以对数据集进行的编辑类型的更多信息，请参阅 使用 Amazon Quick Sight 准备数据。

在分析中编辑数据集

要从分析页面编辑数据集，请按照以下过程操作。

从分析页面编辑数据集

1. 在分析页面中，选择字段列表窗格顶部的铅笔图标。
2. 在打开的此分析中的数据集页面上，选择要编辑的数据集右侧的三个点，然后选择编辑。

   随即将在数据准备页面中打开数据集。有关您可以对数据集进行的编辑类型的更多信息，请参阅 使用 Amazon Quick Sight 准备数据。

将数据集恢复到先前发布的版本

当您在 Amazon Quick Sight 中保存和发布对数据集的更改时，即会创建该数据集的新版本。您可以随时查看该数据集所有先前发布的版本列表。如果需要，您还可以预览该历史记录中的特定版本，甚至可以将数据集恢复到先前的版本。

以下限制适用于数据集版本控制：

- 发布历史中仅显示数据集的最新 1,000 个版本，并且可以进行版本控制。
- 超过 1,000 个已发布版本后，将自动从发布历史记录中删除最旧的版本，并且数据集无法再恢复到这些版本。

使用以下步骤将数据集恢复到先前发布的版本。

将数据集恢复到先前发布的版本

1. 在快速入门页面中，选择数据。
2. 在数据页面上，选择一个数据集，然后选择右上角的编辑数据集。

   有关编辑数据集的更多信息，请参阅 编辑数据集。
3. 在打开的数据集准备页面上，选择右上角蓝色工具栏中的管理图标，然后选择发布历史记录。

   右侧显示了先前发布的版本列表。

4. 在发布历史记录窗格中，找到所需版本，然后选择还原。

   要在还原之前预览版本，请选择预览。

   数据集已恢复，并显示一条确认消息。发布历史记录窗格也会更新以显示数据集的活动版本。

排查恢复版本的问题

有时，由于以下原因之一，数据集无法恢复到特定版本：

- 数据集使用一个或多个已删除的数据来源。

  如果发生此错误，您无法将数据集恢复到先前的版本。
- 恢复会使计算字段失效。

  如果出现此错误，您可以编辑或删除计算字段，然后保存数据集。此操作将创建数据集的新版本。
- 数据来源中缺少一列或多列。

  如果发生此错误，Quick Sight 会在预览中显示来自数据源的最新架构，以协调版本之间的差异。架构预览中显示的任何计算字段、字段名称、字段类型和筛选条件更改均来自您要恢复到的版本。您可以将此协调后的架构保存为数据集的新版本。或者，您可以在发布历史记录的顶部（最新）版本上选择预览以返回至活动（最新）版本。

复制数据集

您可以复制现有数据集以使用新名称保存该数据集的副本。新的数据集是一个完全独立的副本。

如果同时满足以下两个条件，则复制数据集选项可用：您拥有数据集并具有数据来源的权限。

复制数据集

1. 在快速入门页面中，选择左侧的数据。
2. 选择要复制的数据集。
3. 在打开的数据集详细信息页面上，选择编辑数据集的下拉列表，然后选择复制。
4. 在打开的“复制数据集”页面上，为复制的数据集命名，然后选择复制。

   随即将打开复制的数据集详细信息页面。在此页面中，您可以编辑数据集、设置刷新计划等。

共享数据集

您可以通过与其他 Quick Sight 用户和群组共享数据集来授予他们访问数据集的权限。之后，他们可以从中创建分析。如果您使其成为共有者，则他们也可以刷新、编辑、删除或共享数据集。

共享数据集

如果您拥有数据集的所有者权限，则可以使用以下步骤共享数据集。

共享数据集

1. 在快速入门页面上，选择左侧的数据。
2. 在数据页面上，选择要共享的数据集。
3. 在打开的数据集详细信息页面上，选择权限选项卡，然后选择添加用户和组。
4. 输入要与之共享该数据集的用户或组，然后选择添加。您只能邀请属于同一 Quick 账户的用户。

   重复该步骤，直到您输入了要与其共享数据集的每个人的信息。
5. 对于权限列，为每个用户或组选择一个角色，以授予他们对数据集的权限。

   选择 “用户” 以允许他们根据数据集创建分析和数据集。选择所有者允许他们这样做，还可以刷新、编辑、删除和重新共享数据集。

   用户会收到包含指向数据集的链接的电子邮件。组不会收到邀请电子邮件。

查看和编辑与之共享数据集的用户的权限

如果您拥有数据集的所有者权限，您可以使用以下过程查看、编辑或更改用户的 访问权限。

查看、编辑或更改用户的数据集访问权限（前提是您拥有该数据集的所有者权限）

1. 在快速入门页面上，选择左侧的数据。
2. 在数据页面上，选择要共享的数据集。
3. 在打开的数据集详细信息页面上，选择权限选项卡。

   此时会显示有权访问该数据集的所有用户和组的列表。
4. （可选）要更改用户或组的权限角色，请选择该用户或组的权限列中的下拉菜单。然后选择 User (用户) 或 Owner (拥有者)。

撤销对数据集的访问权限

如果您拥有数据集的所有者权限，则可以使用以下过程撤销用户的数据集访问权限。

撤销用户的数据集访问权限（前提是您拥有数据集的所有者权限）

1. 在快速入门页面中，选择左侧的数据。
2. 在数据页面上，选择要共享的数据集。
3. 在打开的数据集详细信息页面上，选择权限选项卡。

   此时会显示有权访问该数据集的所有用户和组的列表。
4. 在用户或组的操作列，选择撤销访问权限。

跟踪使用数据集的控制面板和分析

在 Quick Sight 中创建数据集时，您可以跟踪哪些仪表板和分析使用该数据集。若想要查看在更改数据集或删除数据集时哪些资源会受到影响，这种方法非常有用。

使用以下过程查看哪些控制面板和分析使用数据集。

跟踪使用数据集的资源

1. 在快速入门页面中，选择左侧窗格中的数据。
2. 在数据页面上，选择要跟踪其资源的数据集。
3. 在为该数据集打开的页面中，选择编辑数据集。
4. 在打开的数据准备页面上，选择右上角的管理，然后选择使用情况。
5. 打开的窗格中列出了使用该数据集的控制面板和分析。

在 Amazon Quick 中使用数据集参数

在 Amazon Quick 中，作者可以在直接查询中使用数据集参数来动态自定义其数据集并将可重复使用的逻辑应用于其数据集。数据集参数是在数据集等级创建的参数。它由分析参数通过控件、计算字段、筛选条件、操作、URL、标题和描述使用。有关分析参数的更多信息，请参阅 Amazon Quick 中的参数。以下列表描述了可使用数据集参数执行的三个操作：

- 直接查询中的自定义 SQL – 数据集所有者可以将数据集参数插入直接查询数据集的自定义 SQL 中。在快速分析中将这些参数应用于筛选控件时，用户可以更快、更高效地筛选其自定义数据。

- 可重复变量 – 可以使用自定义数据集参数在一次操作中修改出现在数据集页面中多个位置的静态值。
- 将计算字段移至数据集-Quick 作者可以在分析中复制带有参数的计算字段，然后将其迁移到数据集级别。这样可以防止分析等级的计算字段被意外修改，并且可以在多个分析之间共享计算字段。

在某些情况下，数据集参数可以提高需要复杂自定义 SQL 的直接查询数据集的筛选条件控件性能，并简化数据集等级的业务逻辑。

主题

- 数据集参数限制
- 在 Amazon Quick 中创建数据集参数
- 将数据集参数插入自定义 SQL
- 将数据集参数添加到计算字段
- 将数据集参数添加到筛选条件
- 在快速分析中使用数据集参数
- 数据集参数的高级使用案例

数据集参数限制

本节介绍在 Amazon Quick 中使用数据集参数时可能遇到的已知限制。

- 控制面板读者安排通过电子邮件发送的报告时，选定的控件不会传播到电子邮件所附报告中包含的数据集参数。而是使用参数的默认值。
- 无法将数据集参数插入存储在 SPICE 中的数据集自定义 SQL 中。
- 只能在使用数据集的分析的分析页面上配置动态默认值。您无法在数据集等级配置动态默认值。
- 映射到数据集参数的分析参数的多值控件不支持全选选项。
- 数据集参数不支持级联控件。
- 只有数据集使用直接查询时，数据集筛选条件才能使用数据集参数。
- 在自定义 SQL 查询中，只能使用 128 个数据集参数。

在 Amazon Quick 中创建数据集参数

使用以下过程开始使用数据集参数。

创建新的数据集参数

1. 在快速入门页面中，选择左侧的数据，选择要更改的数据集旁边的省略号（三个点），然后选择编辑。
2. 在打开的数据集页面上，选择左侧的参数，然后选择（+）图标创建新的数据集参数。
3. 在出现的创建新的参数弹出窗口中，在名称框中输入参数名称。
4. 在数据类型下拉菜单中，选择所需的参数数据类型。支持的数据类型包括：String、Integer、Number 和 Datetime。创建参数后将无法更改此选项。
5. 对于默认值，输入您希望参数具有的默认值。

> **Note**
>
> 将数据集参数映射到分析参数时，可以选择不同的默认值。发生这种情况时，此处配置的默认值将被新的默认值覆盖。

6. 对于值，选择您希望参数具有的值类型。单个值参数支持单选下拉、文本字段和列表控件。多个值参数支持多选下拉控件。创建参数后将无法更改此选项。
7. 完成配置新的参数后，选择创建以创建参数。

将数据集参数插入自定义 SQL

通过在 SQL 语句中使用 <<$parameter_name>> 引用数据集参数，您可以在直接查询模式的数据集自定义 SQL 中插入数据集参数。运行时，控制面板用户可以输入与数据集参数关联的筛选条件控件值。然后，在值传播到 SQL 查询后，他们可以在控制面板视觉对象中看到结果。您可以根据客户在 where 子句中的输入使用参数创建基本筛选条件。或者，您可以添加 case when 或 if else 子句，以根据参数的输入动态更改 SQL 查询的逻辑。

例如，假设您要在自定义 SQL 中添加 WHERE 子句，以根据最终用户的区域名称筛选数据。在本例中，您将创建一个名为 RegionName 的单个值参数：

```
SELECT *
FROM transactions
WHERE region = <<$RegionName>>
```

您也可以让用户为参数提供多个值：

```
SELECT *
FROM transactions
```

```
WHERE region in (<<$RegionNames>>)
```

在以下更复杂的示例中，数据集作者根据可在控制面板筛选条件控件中选择的用户的名字和姓氏引用两个数据集参数两次：

```
SELECT Region, Country, OrderDate, Sales
FROM transactions
WHERE region=
(Case
WHEN <<$UserFIRSTNAME>> In
    (select firstname from user where region='region1')
    and <<$UserLASTNAME>> In
    (select lastname from user where region='region1')
    THEN 'region1'
WHEN <<$UserFIRSTNAME>> In
    (select firstname from user where region='region2')
    and <<$UserLASTNAME>> In
    (select lastname from user where region='region2')
    THEN 'region2'
ELSE 'region3'
END)
```

您还可以根据用户输入使用 SELECT 子句中的参数在数据集中创建新列：

```
SELECT Region, Country, date,
    (case
    WHEN <<$RegionName>>='EU'
    THEN sum(sales) * 0.93   --convert US dollar to euro
    WHEN <<$RegionName>>='CAN'
    THEN sum(sales) * 0.78   --convert US dollar to Canadian Dollar
    ELSE sum(sales) -- US dollar
    END
    ) as "Sales"
FROM transactions
WHERE region = <<$RegionName>>
```

要创建自定义 SQL 查询或在添加数据集参数之前编辑现有查询，请参阅 使用 SQL 自定义数据。

使用数据集参数应用自定义 SQL 时，<<$parameter_name>> 将用作占位符值。当用户从控件中选择一个参数值时，Quick 会将占位符替换为用户在仪表板上选择的值。

在以下示例中，用户输入了新的自定义 SQL 查询，该查询按状态筛选数据：

```
select * from all_flights
where origin_state_abr = <<$State>>
```

参数的默认值应用于 SQL 查询，结果将显示在预览窗格中。

将数据集参数添加到计算字段

您也可以使用格式 ${parameter_name} 将数据集参数添加到计算字段表达式中。

在创建计算时，您可以从参数列表下面的参数列表中选择现有参数。无法创建包含多值参数的计算字段。

有关添加计算字段的更多信息，请参阅 在 Amazon Quick 中使用带有参数的计算字段。

将数据集参数添加到筛选条件

对于直接查询模式下的数据集，数据集作者可以在筛选条件中使用数据集参数，无需自定义 SQL。如果数据集在 SPICE 中，则无法将数据集参数添加到筛选条件中。

将数据集参数添加到筛选条件

1. 打开要为其创建筛选条件的数据集的数据集页面。选择左侧的筛选条件，然后选择添加筛选条件。
2. 输入您想要的筛选条件名称，然后在下拉菜单中选择要筛选的字段。
3. 创建新筛选条件后，在筛选条件窗格中导航到该筛选条件，选择筛选条件旁边的省略号（三个点），然后选择编辑。
4. 对于筛选条件类型，选择自定义筛选条件。
5. 对于筛选条件，选择所需的条件。
6. 选择使用参数框并选择希望筛选条件使用的数据集参数。
7. 完成更改后，选择应用。

在快速分析中使用数据集参数

创建数据集参数后，在将数据集添加到分析后，将该数据集参数映射到新的或现有的分析参数。将数据集参数映射到分析参数后，可以将它们与筛选条件、控件和任何其他分析参数功能一起使用。

您可以在使用参数所属数据集的分析的参数窗格中管理数据集参数。在参数窗格的数据集参数部分，您可以选择仅查看未映射的数据集参数（默认）。或者，您可以通过从查看下拉菜单中选择全部来选择查看所有已映射和未映射的数据集参数。

在新的 “快速分析” 中映射数据集参数

使用包含参数的数据集创建新分析时，需要先将数据集参数映射到分析，然后才能使用它们。向分析中添加带参数的数据集时，也是如此。您可以在分析的参数窗格中查看分析中所有未映射的参数。或者，在创建分析或添加数据集时，在页面右上角显示的通知消息中选择查看。

将数据集参数映射到分析参数

1. 打开 Quick 控制台。
2. 选择要更改的分析。
3. 选择参数图标以打开参数窗格。
4. 选择要映射的数据集参数旁边的省略号（三个点），选择映射参数，然后选择要将数据集参数映射到的分析参数。

   如果您的分析没有任何分析参数，则可以选择映射参数 和新建来创建在创建时自动映射到数据集参数的分析参数。

   a. 在出现的创建新的参数弹出窗口中，对于名称，为新分析参数输入名称。
   b. （可选）对于静态默认值，输入您希望参数具有的静态默认值。
   c. （可选）选择设置动态默认值，为新参数设置动态默认值。
   d. 在已映射的数据集参数表中，您将看到即将映射到新分析参数的数据集参数。您可以选择添加数据集参数下拉菜单，然后选择要映射的参数，向此分析参数添加其他数据集参数。您可以选择要删除的数据集参数旁边的删除按钮来取消映射数据集参数。

   有关创建分析参数的更多信息，请参阅 在 Amazon Quick 中设置参数。

将数据集参数映射到分析参数时，无论该参数在分析中用于何处，分析参数都代表数据集参数。

您也可以在编辑参数窗口中将数据集参数映射和取消映射到分析参数。要打开编辑参数窗口，导航到参数窗格，选择要更改的分析参数旁边的省略号（三个点），然后选择编辑参数。您可以选择添加数据集参数下拉菜单，然后选择要映射的参数，向此分析参数添加其他数据集参数。您可以选择要删除的数据集参数旁边的删除按钮来取消映射数据集参数。您也可以选择全部删除来删除所有已映射的数据集参数。完成更改后，选择更新。

删除分析参数时，将从分析中取消映射所有数据集参数，并在参数窗格的未映射的部分中显示。一次只能将一个数据集参数映射到一个分析参数。要将数据集参数映射到不同的分析参数，请取消映射该数据集参数，然后将其映射到新的分析参数。

向已映射的分析参数添加筛选条件控件

在 Quick 中将数据集参数映射到分析参数后，您可以为筛选器、操作、计算字段、标题、描述和 URL 创建筛选控件。

将控件添加到已映射的参数

1. 在分析页面的参数窗格中，选择所需已映射的分析参数旁边的省略号（三个点），然后选择添加控件。
2. 在出现的添加控件窗口中，输入所需名称，然后选择您想要的控件样式。对于单个值控件，请在 Dropdown、List 和 Text field 之间选择。对于多值控件，请选择 Dropdown。
3. 选择添加来创建控件。

数据集参数的高级使用案例

本节介绍使用数据集参数和下拉控件的更多高级选项和使用案例。使用以下演练创建带数据集参数的动态下拉值。

使用带数据集参数的多值控件

使用插入到数据集自定义 SQL 中的数据集参数时，数据集参数通常按特定列中的值筛选数据。如果您创建下拉控件并将参数指定为值，则下拉菜单仅显示参数筛选的值。以下过程说明如何创建映射到数据集参数并显示所有未筛选值的控件。

在下拉控件中填充所有分配的值

1. 在 SPICE 或直接查询中创建新的单列数据集，其中包含原始数据集中的所有唯一值。例如，假设您的原始数据集使用以下自定义 SQL：

   ```
   select * from all_flights
           where origin_state_abr = <<$State>>
   ```

   要创建具有所有唯一原始状态的单列表，请将以下自定义 SQL 应用于新数据集：

   ```
   SELECT distinct origin_state_abr FROM all_flights
           order by origin_state_abr asc
   ```

   SQL 表达式按字母顺序返回所有唯一状态。新数据集没有任何数据集参数。

2. 输入新数据集的名称，然后保存并发布该数据集。在我们的示例中，新数据集称为 State Codes。
3. 打开包含原始数据集的分析，然后将新数据集添加到分析。有关将数据集添加到现有分析的信息，请参阅 向分析中添加数据集。
4. 导航至控件窗格并找到要编辑的下拉控件。选择控件旁边的省略号（三个点），然后选择编辑。
5. 在左侧显示的格式控件中，选择值部分中的链接到数据集字段。
6. 在显示的数据集下拉菜单中，选择创建的新数据集。在我们的示例中，选择了 State Codes 数据集。
7. 在出现的字段下拉菜单中，选择相应的字段。在我们的示例中，选择了 origin_state_abr 字段。

将控件链接到新数据集后，所有唯一值都会出现在控件的下拉菜单中。这些值包括数据集参数筛选掉的值。

使用带“全选”选项的控件

默认情况下，一个或多个数据集参数映射到分析参数并添加到控件时，Select all 选项不可用。以下过程显示了使用与上一节相同的示例场景的解决方法。

> **Note**
>
> 此演练适用于小到足以在直接查询中加载的数据集。如果您的数据集很大，并且想要使用 Select All 选项，建议您将数据集加载到 SPICE 中。但是，如果您想将 Select All 选项与数据集参数一起使用，此演练将介绍一种实现方法。

首先，假设您有一个带自定义 SQL 的直接查询数据集，其中包含名为 States 的多值参数：

```
select * from all_flights
where origin_state_abr in (<<$States>>)
```

在使用数据集参数的控件中使用“全选”选项

1. 在分析的参数窗格中，找到要使用的数据集参数，然后从参数旁边的省略号（三个点）中选择编辑。
2. 在出现的编辑参数窗口中，在多个静态默认值部分中输入新的默认值。在我们的示例中，默认值为 All States。请注意，该示例使用前导空格字符，因此默认值显示为控件中的第一项。

3. 选择更新以更新参数。
4. 导航至包含您在各个分析中使用的数据集参数的数据集。编辑数据集的自定义 SQL，以包含新的多个静态默认值的默认使用案例。使用 `All States` 示例时，SQL 表达式如下所示：

```
select * from public.all_flights
where
    ' All States' in (<<$States>>) or
    origin_state_abr in (<<$States>>)
```

如果用户在控件中选择 `All States`，则新的 SQL 表达式将返回所有唯一记录。如果用户从控件中选择不同的值，则查询将返回数据集参数筛选的值。

使用带“全选”和“多值”选项的控件

您可以将前面的 `Select all` 过程与前面讨论的多值控件方法结合使用，创建除用户可以选择的多个值之外还包含 `Select all` 值的下拉控件。此演练假设您已经按照前面的步骤进行操作，知道如何将数据集参数映射到分析参数，并且可以在分析中创建控件。有关映射分析参数的更多信息，请参阅 在新的 “快速分析” 中映射数据集参数。有关在使用数据集参数的分析中创建控件的更多信息，请参阅 向已映射的分析参数添加筛选条件控件。

使用“全选”选项和已映射的数据集参数将多个值添加到控件

1. 使用 `Select all` 自定义 SQL 表达式打开包含原始数据集的分析，以及包含原始数据集中已有筛选列的所有可能值的第二个数据集。
2. 导航至之前创建的辅助数据集以返回筛选列的所有值。添加自定义 SQL 表达式，将之前配置的 `Select all` 选项添加到查询中。以下示例将 `All States` 记录添加到数据集返回值列表的前面：

```
(Select ' All States' as origin_state_abr)
    Union All
    (SELECT distinct origin_state_abr FROM all_flights
    order by origin_state_abr asc)
```

3. 返回数据集所属的分析，并将您正在使用的数据集参数映射到您在前面过程的步骤 3 中创建的分析参数。分析参数和数据集参数可以使用相同的名称。在我们的示例中，分析参数称为 `States`。
4. 创建新的筛选条件控件或编辑现有的筛选条件控件，然后选择隐藏全选，以隐藏多值控件中显示的已禁用全选选项。

创建控件后，用户可以使用同一个控件来选择数据集中筛选列的全部或多个值。

在 Amazon Quick 中使用行级安全

适用于：企业版

在 Amazon Quick 的企业版中，您可以通过配置行级安全 (RLS) 来限制对数据集的访问。在共享数据集之前或之后，您可以执行该操作。当您使用 RLS 与数据集所有者共享数据集时，他们仍然可以看到所有数据。但是，当您与读者共享该数据集时，他们只能看到受权限数据集规则限制的数据。

此外，当您在应用程序中为未注册的 Quick 用户嵌入 Amazon Quick 控制面板时，您可以对带有标签的数据使用行级安全 (RLS)。 filter/restrict 标签是用户指定的字符串，用于标识应用程序中的会话。您可以使用标签为数据集实现 RLS 控制。通过在数据集中配置 RLS-based 限制，Quick 可以根据与用户关联的会话标签筛选数据 identity/session。

您可以使用用户名或基于组的规则、基于标签的规则或两者来限制对数据集的访问。

如果要保护在 Quick 中配置（注册）的用户或群组的数据，请选择基于用户的规则。为此，请选择一个权限数据集，该数据集包含按列为访问数据的每个用户或组设置的规则。只有规则中标识的用户或组才有权访问数据。

只有当您使用嵌入式仪表板并希望保护未在 Quick 中设置的用户（未注册用户）的数据时，才选择基于标签的规则。为此，请在列上定义标签来保护数据。嵌入控制面板时，必须传递标签的值。

主题

- 使用采用基于用户的规则的行级别安全性限制对数据集的访问
- 为匿名用户嵌入控制面板时，使用采用基于标签的规则的行级别安全性来限制对数据集的访问

使用采用基于用户的规则的行级别安全性限制对数据集的访问

适用于：企业版

在 Amazon Quick 的企业版中，您可以通过配置行级安全 (RLS) 来限制对数据集的访问。在共享数据集之前或之后，您可以执行该操作。当您使用 RLS 与数据集所有者共享数据集时，他们仍然可以看到所有数据。但是，当您与读者共享该数据集时，他们只能看到受权限数据集规则限制的数据。通过添加行级别安全性，您可以进一步控制其访问权限。

> **Note**
>
> 将 SPICE 数据集应用于行级别安全性时，数据集中的每个字段最多可以包含 2,047 个 Unicode 字符。如果字段包含的内容超过该限额，则会在摄取过程中被截断。要了解有关 SPICE 数据限额的更多信息，请参阅导入数据的 SPICE 限额。

为此，您需要创建一个查询或文件，其中包含一列用于标识用户或群组。你可以使用UserName和GroupName，也可以使用UserARN和GroupARN。您可以将这看作是为该用户或组添加规则。然后您可以为要授予或限制访问权限的每个字段向查询或文件添加一个列。对于您添加的每个用户名或组名，请添加每个字段的值。您可以使用 NULL (没有值) 表示所有值。要查看示例数据集规则，请参阅为行级别安全性创建数据集规则。

要应用数据集规则，请将规则作为权限数据集添加到您的数据集。请记住以下几点：

- 权限数据集不能包含重复值。评估如何应用规则时，将忽略重复项。
- 指定的每个用户或组只能看到匹配数据集规则中字段值的行。
- 如果为某个用户或组添加规则，并将其余列保留为“没有值”（NULL），则表示您向其授予访问所有数据的权限。
- 如果不为用户或组添加规则，则该用户或组无法看到任何数据。
- 应用于每个用户的完整规则记录集不得超过 999 个。此限制适用于直接分配给用户名的规则总数以及通过组名称分配给用户的任何规则。
- 如果字段包含逗号 (,)，Amazon Quick 会将每个用逗号分隔的单词视为筛选器中的单个值。例如，在 `('AWS', 'INC')` 中，`AWS,INC` 被视为两个字符串：`AWS` 和 `INC`。要使用 `AWS,INC` 筛选，请在权限数据集中用双引号将字符串包装起来。

  如果受限数据集是一个 SPICE 数据集，则每个用户对每个受限字段应用的筛选值数量不能超过 19.2 万个。这适用于直接分配给用户名的筛选条件值总数以及通过组名称分配给用户的任何筛选条件值。

  如果受限数据集是直接查询数据集，则每个用户应用的筛选值数量因数据来源而异。

  超过筛选值限制可能会导致视觉渲染失败。我们建议您在受限数据集中添加一个附加列，以便根据原始受限列将行分成几组，从而缩短筛选条件列表。

Amazon Quick 将空格视为文字值。如果您限制的字段中有一个空格，则数据集规则适用于这些行。Amazon Quick 将空值和空白（空字符串 “”）都视为 “无值”。NULL 是一个空字段值。

根据数据集的具体数据来源，您可以配置直接查询来访问权限表。以空格分隔的词不需要用引号分隔。如果您使用直接查询，您可以轻松更改原始数据来源中的查询。

您也可以从文本文件或电子表格中上传数据集规则。如果您使用的是逗号分隔值 (CSV) 文件，请不要在给定的行中包含任何空格。以空格分隔的词需要用引号分隔。如果使用基于文件的数据集规则，请通过在数据集的权限设置中覆盖现有规则来应用任何更改。

在 “数据” 屏幕中，受限制的数据集标有 “受限制” 一词。

从已激活 RLS 规则的父数据集创建的子数据集，将保留与父数据集相同的 RLS 规则。您可以向子数据集添加更多 RLS 规则，但不能移除该数据集继承自父数据集的 RLS 规则。

只有通过直接查询，才能创建从已激活 RLS 规则的父数据集创建的子数据集。SPICE 不支持继承父数据集的 RLS 规则的子数据集。

Row-level 安全性仅适用于包含文本数据的字段（字符串、char、varchar 等）。它目前不适用于日期或数字字段。使用行级别安全性（RLS）的数据集不支持异常检测。

为行级别安全性创建数据集规则

要创建权限文件或查询用作数据集规则，请按照以下过程操作。

创建权限文件或查询用作数据集规则

1. 创建一个文件或查询，其中包含适用于行级别安全性的数据集规则（权限）。

   字段顺序至关紧要。不过，所有字段区分大小写。确保它们与字段名称和值完全匹配。

   结构应类似于下列项目之一。确保您至少具有一个标识用户或组的字段。您可以包含两者，但只需要一个，并且一次只使用一个。您可以为用户或组所用的字段选择任意名称。

   > **Note**
   >
   > 如果您要指定群组，请仅使用 Amazon Quick 群组或 Microsoft AD 群组。

   以下示例显示了一个包含组的表。

GroupName	销售区域	分段	
EMEA-Sales	EMEA	Enterpris e、SMB、Startup	
US-Sales	美国	Enterprise	
US-Sales	美国	中小型企业、初创公司	
US-Sales	美国	启动	
APAC-Sales	APAC	Enterprise、SMB	
Corporate-Reporting			
APAC-Sales	APAC	Enterprise、Startup	

以下示例演示了一个包含用户名的表。

UserName	销售区域	分段	
AlejandroRosalez	EMEA	Enterpris e、SMB、Startup	
MarthaRivera	美国	Enterprise	
NikhilJayashankar	美国	中小型企业、初创公司	
PauloSantos	美国	启动	
SaanviSarkar	APAC	Enterprise、SMB	
sales-tps@example.com			
ZhangWei	APAC	Enterprise、Startup	

以下示例演示了一个包含用户和组 Amazon 资源名称（ARN）的表。

UserARN	GroupARN	销售区域
arn:aws:quicksight:us-east-1:123456789012:user/default/Bob	arn:aws:quicksight:us-east-1:123456789012:group/default/group-1	APAC
arn:aws:quicksight:us-east-1:123456789012:user/default/Sam	arn:aws:quicksight:us-east-1:123456789012:group/default/group-2	美国

如果您使用 .csv 文件，结构应与以下某个示例相似。

```
UserName,SalesRegion,Segment
AlejandroRosalez,EMEA,"Enterprise,SMB,Startup"
MarthaRivera,US,Enterprise
NikhilJayashankars,US,SMB
PauloSantos,US,Startup
SaanviSarkar,APAC,"SMB,Startup"
sales-tps@example.com,"",""
ZhangWei,APAC-Sales,"Enterprise,Startup"
```

```
GroupName,SalesRegion,Segment
EMEA-Sales,EMEA,"Enterprise,SMB,Startup"
US-Sales,US,Enterprise
US-Sales,US,SMB
US-Sales,US,Startup
APAC-Sales,APAC,"SMB,Startup"
Corporate-Reporting,"",""
APAC-Sales,APAC,"Enterprise,Startup"
```

```
UserARN,GroupARN,SalesRegion
arn:aws:quicksight:us-east-1:123456789012:user/Bob,arn:aws:quicksight:us-
east-1:123456789012:group/group-1,APAC
```

```
arn:aws:quicksight:us-east-1:123456789012:user/Sam,arn:aws:quicksight:us-
east-1:123456789012:group/group-2,US
```

以下是一个 SQL 示例。

```
/* for users*/
 select User as UserName, SalesRegion, Segment
 from tps-permissions;

 /* for groups*/
 select Group as GroupName, SalesRegion, Segment
 from tps-permissions;
```

2. 根据数据集规则创建数据集。要确保您可以轻松找到该数据集，请为其指定有意义的名称，例如 **Permissions-Sales-Pipeline**。

标记行级别安全性的规则数据集

使用以下过程将数据集适当地标记为规则数据集。

规则数据集是一个标志，用于区分用于行级别安全性的权限数据集和常规数据集。如果权限数据集在 2025 年 3 月 31 日之前应用于常规数据集，则它将在数据集登录页面中具有规则数据集标志。

如果权限数据集在 2025 年 3 月 31 日之前未应用于常规数据集，则它将被归类为常规数据集。要将其用作规则数据集，请复制权限数据集并在创建数据集时在控制台上将其标记为规则数据集。选择 “编辑数据集”，然后在选项下选择 “按规则重复数据集”。

要成功将其复制为规则数据集，请确保原始数据集具有：1. 必需的用户元数据或组元数据列；2. 仅字符串类型的列。

要在控制台上创建新的规则数据集，请在“新建数据集”下拉列表中选择“新建规则数据集”。以编程方式创建规则数据集时，请添加以下参数：UseAs: RLS_R ULES。这是一个可选参数，仅用于创建规则数据集。一旦通过控制台或以编程方式创建了数据集，并将其标记为规则数据集或常规数据集，就无法更改。

一旦数据集被标记为规则数据集，Amazon Quick 就会对其应用严格的 SPICE 摄取规则。为了确保数据完整性，如果存在无效行或单元格超过长度限制，规则数据集的 SPICE 摄取将会失败。您必须修复摄取问题才能重新启动成功的摄取。严格的摄取规则仅适用于规则数据集。当出现跳过行或字符串截断的情况时，常规数据集不会出现数据集摄取失败。

应用行级别安全性

要通过将文件或查询用作包含权限规则的数据集来应用行级别安全性（RLS），请按照以下过程操作。

使用文件或查询应用行级别安全性

1. 确认已将您的规则添加为新数据集。如果添加了这些规则，但在数据集列表中看不到这些规则，请刷新屏幕。
2. 在数据页面上，选择数据集
3. 为了Row-level安全起见，在打开的数据集详细信息页面上，选择设置。
4. 在打开的设置行级安全页面上，选择User-based 规则。
5. 从显示的数据集列表中选择自己的权限数据集。

   如果该屏幕上未显示您的权限数据集，请返回到自己的数据集，然后刷新该页面。
6. 对于权限策略，选择授予对数据集的访问权限。每个数据集仅具有一个活动权限数据集。如果您尝试添加第二个权限数据集，它将覆盖现有的数据集。

> **Important**
>
> 在使用行级别安全性时，某些限制适用于 NULL 和空字符串值：
>
> - 如果您的数据集在受限制的字段中具有 NULL 值或空字符串（“”），在应用限制后，将忽略这些行。
> - 在权限数据集中，NULL 值和空字符串以相同方式处理。有关更多信息，请参阅下表。
> - 为了防止意外泄露敏感信息，Amazon Quick 跳过了向所有人授予访问权限的空白 RLS 规则。当一行的所有列都没有值时，就会出现空 RLS 规则。Quick RLS 将 NULL、空字符串 (“”) 或逗号分隔的空字符串（例如 “、、、”）视为无值。
>   - 跳过空规则后，其他非空 RLS 规则仍然适用。
>   - 如果权限数据集只有空规则且所有空规则都被跳过，则任何人都无法访问受此权限数据集限制的任何数据。

UserName、、 GroupName SalesRegion、区段的规则	授予的访问权限	
AlejandroRosalez,, 欧洲EMEA-Sales、中东和非洲, “企业、中小型企业、初创企业”	看到所有 EMEA Enterprise、SMB 和 Startup	
sales-tps@example.com，Corporate-Reporting，“”，“”	看到所有行	
用户或组没有条目	看不到任何行	
“”,“”,“”,“”	已跳过；如果其余规则都为空，则看不到任何行。	
NULL,“”,“”,NULL	已跳过；如果其余规则都为空，则看不到任何行。	

您与之共享控制面板的任何用户都可以查看其中的所有数据，除非数据集规则限制数据集。

7. 要保存更改，请选择应用数据集。然后，在保存数据集规则？页面上选择应用并激活。权限更改将立即应用于现有用户。
8. （可选）要删除权限，请先从数据集中删除数据集规则。

   确保已删除数据集规则。接下来，选择权限数据集，然后选择删除数据集。

   要覆盖权限，请选择新的权限数据集，然后应用该数据集。您可以重复使用相同的数据集名称。但是，请务必在权限屏幕中应用新权限来激活这些权限。SQL 查询会动态更新，因此可以在 Amazon Quick 之外对其进行管理。对于查询，权限会在自动刷新直接查询缓存时更新。

从目标数据集中删除基于文件的权限数据集之前，如果已删除该数据集，则受限制的用户无法访问该数据集。在数据集处于该状态时，它仍标记为受限。不过，在查看该数据集的权限时，您可以看到该数据集没有选择的数据集规则。

要解决该问题，应指定新的数据集规则。创建具有相同名称的数据集不足以解决该问题。您必须在权限屏幕中选择新权限数据集。该限制不适用于直接 SQL 查询。

为匿名用户嵌入控制面板时，使用采用基于标签的规则的行级别安全性来限制对数据集的访问

适用于：企业版

目标受众：Amazon Quick 管理员和 Amazon Quick 开发者

当您在应用程序中为未在 Quick 中配置（注册）的用户嵌入 Amazon Quick 控制面板时，您可以使用行级安全 (RLS) 来 filter/restrict 保护带有标签的数据。标签是用户指定的字符串，用于标识应用程序中的会话。您可以使用标签为数据集实现 RLS 控制。通过在数据集中配置 RLS-based 限制，Quick 可以根据与用户关联的会话标签筛选数据 identity/session。

例如，假设您的物流公司会为各种零售商提供面向客户的应用程序。来自这些零售商的成千上万名用户会访问您的应用程序，查看与他们的订单如何从您的仓库发货相关的指标。

您不想在 Quick 中管理成千上万的用户，因此您可以使用匿名嵌入将选定的仪表板嵌入到您的应用程序中，经过身份验证和授权的用户可以看到这些仪表板。不过，您要确保零售商只能看到与其业务相关的数据，而不会看到其他业务数据。您可以使用带标签的 RLS 来确保客户只能看到与他们相关的数据。

为此，请完成以下步骤：

1. 向数据集添加 RLS 标签。
2. 在运行时系统中使用 `GenerateEmbedUrlForAnonymousUser` API 操作为这些标签分配值。

   有关使用 `GenerateEmbedUrlForAnonymousUser` API 操作为匿名用户嵌入控制面板的更多信息，请参阅为匿名（未注册）用户嵌入 Amazon Quick Sight 控制面板。

使用带标签的 RLS 之前，请记住以下几点：

- 目前仅匿名嵌入尤其是使用 `GenerateEmbedUrlForAnonymousUser` API 操作的嵌入式控制面板，才支持使用带标签的 RLS。
- 使用 `GenerateEmbedURLForRegisteredUser` API 操作或旧 `GetDashboardEmbedUrl` API 操作的嵌入式控制面板不支持使用带标签的 RLS。
- Amazon Identity and Access Management (IAM) 或快速身份类型不支持 RLS 标签。

- 将 SPICE 数据集应用于行级别安全性时，数据集中的每个字段最多可以包含 2,047 个 Unicode 字符。如果字段包含的内容超过该限额，则会在摄取过程中被截断。要了解有关 SPICE 数据限额的更多信息，请参阅导入数据的 SPICE 限额。

步骤 1：向数据集添加 RLS 标签

您可以在 Amazon Quick 中向数据集添加基于标签的规则。您也可以调用 `CreateDataSet` 或 `UpdateDataSet` API 操作来添加基于标签的规则。有关更多信息，请参阅 使用 API 向数据集添加 RLS 标签。

使用以下步骤在 Quick 中向数据集添加 RLS 标签。

向数据集添加 RLS 标签

1. 在快速入门页面中，选择左侧的数据。
2. 选择要向其添加 RLS 的数据集。
3. 为了Row-level安全起见，在打开的数据集详细信息页面上，选择设置。
4. 在打开的设置行级安全页面上，选择Tag-based 规则。
5. 对于列，选择要添加标签规则的列。

   例如，若为物流公司，则使用 `retailer_id` 列。

   仅列出数据类型为字符串的列。
6. 对于标签，输入标签键。您可以输入所需的任何标签名称。

   例如，若为物流公司，则使用 `tag_retailer_id` 标签键。这样做可以根据访问应用程序的零售商来设置行级别安全性。
7. （可选）对于分隔符，从列表中选择一个分隔符，或输入自己的分隔符。

   为标签分配多个值时，可以使用分隔符来分隔文本字符串。分隔符的值最长可达 10 个字符。
8. （可选）对于全部匹配，选择 *，或输入自己的一个或多个字符。

   在要按数据集中该列的所有值进行筛选时，此选项可以是您希望使用的任何字符。您可以使用字符，而不是逐一列出值。如果指定了此值，则其长度可以至少为一个字符，或最多 256 个字符。
9. 选择添加。

标签规则已添加到数据集并在底部列出，但尚未应用。要向数据集添加其他标签规则，请重复步骤 5 到 9。要编辑标签规则，请选择规则后面的铅笔图标。要删除标签规则，请选择规则后面的删除图标。您最多可以向数据集添加 50 个标签。

10. 准备好将标签规则应用于数据集时，选择应用规则。
11. 在打开的是否启用基于标签的安全性？页面中，选择应用并激活。

    基于标签的规则现已激活。设置行级别安全性页面将显示一个切换开关，供您开启和关闭数据集的标签规则。

    要关闭数据集的所有基于标签的规则，请关闭Tag-Based 规则开关，然后在出现的文本框中输入“确认”。

    在数据页面上，数据集行中会出现一个锁形图标，表示标签规则已启用。

    您现在可以在运行时系统中使用标签规则来设置标签值，如 步骤 2：在运行时系统中为 RLS 标签分配值 中所述。这些规则仅在处于活动状态时影响快速阅读器。

    > **Important**
    >
    > 在数据集上分配并启用标签后，请确保授予 Quick authors 权限，以便在创作仪表板时查看数据集中的任何数据。
    > 要授予 Quick 作者查看数据集中数据的权限，请创建权限文件或查询以用作数据集规则。有关更多信息，请参阅 为行级别安全性创建数据集规则。

创建基于标签的规则后，将出现一个新的管理规则表，其中会显示基于标签的规则之间的关系。要更改管理规则表中列出的规则，请选择规则后面的铅笔图标。然后添加或移除标签，并选择更新。要将更新后的规则应用于数据集，请选择应用。

（可选）将 OR 条件添加到 RLS 标签

您还可以在基于标签的规则中添加 OR 条件，以进一步自定义向 Quick 账户用户显示数据的方式。当您在基于标签的规则中使用 OR 条件时，如果规则中定义的至少一个标签有效，则会显示 Quick 中的视觉效果。

将 OR 条件添加到基于标签的规则

1. 在管理规则表中，选择添加 OR 条件。

2. 在出现的选择标签下拉列表中，选择要创建 OR 条件的标签。您最多可以向管理规则表添加 50 个 OR 条件。您可以向数据集中的单列添加多个标签，但规则中至少需要包含一个列标签。
3. 选择更新将条件添加到规则，然后选择应用将更新后的规则应用于数据集。

使用 API 向数据集添加 RLS 标签

您也可以通过调用 `CreateDataSet` 或 `UpdateDataSet` API 操作，在数据集中配置并启用基于标签的行级别安全性。通过以下示例了解如何操作。

> **Important**
>
> 在 API 调用中配置会话标签时，
>
> - 将会话标签视为安全证书。不要向最终用户或客户端代码公开会话标签。
> - 实现服务器端控件。确保会话标签完全由您可信的后端服务设置，而不是由最终用户可以修改的参数设置。
> - 保护会话标签不被枚举。确保一个租户中的用户无法发现或猜测属于其他租户的 SessionTag 值。
> - 查看您的架构。如果允许下游客户或合作伙伴直接调用 API，请评估这些用户是否可以为他们不应访问的租户指定 SessionTag 值。

CreateDataSet

以下示例展示了如何创建带 RLS 标签的数据集。该示例采用了前述的物流公司场景。标签在 `row-level-permission-tag-configuration` 元素中定义。标签在数据要受到保护的列上定义。有关此可选元素的更多信息，请参阅 Amazon Quick API 参考RowLevelPermissionTagConfiguration中的。

```
create-data-set
  --aws-account-id <value>
  --data-set-id <value>
  --name <value>
  --physical-table-map <value>
  [--logical-table-map <value>]
  --import-mode <value>
  [--column-groups <value>]
  [--field-folders <value>]
  [--permissions <value>]
```

```
  [--row-level-permission-data-set <value>]
  [--column-level-permission-rules <value>]
  [--tags <value>]
  [--cli-input-json <value>]
  [--generate-cli-skeleton <value>]
  [--row-level-permission-tag-configuration
 '{
  "Status": "ENABLED",
  "TagRules":
   [
    {
     "TagKey": "tag_retailer_id",
     "ColumnName": "retailer_id",
     "TagMultiValueDelimiter": ",",
     "MatchAllValue": "*"
    },
    {
     "TagKey": "tag_role",
     "ColumnName": "role"
    }
   ],
  "TagRuleConfigurations":
   [
    tag_retailer_id
   ],
   [
    tag_role
   ]
 }'
]
```

本示例中的标签是在元素的 TagRules 部分中定义的。在本示例中，根据两列定义了两个标签：

- tag_retailer_id 标签键是为 retailer_id 列定义的。对本示例中的物流公司而言，这将根据访问应用程序的零售商来设置行级别安全性。
- tag_role 标签键是为 role 列定义的。对本示例中的物流公司而言，这将根据从特定零售商访问应用程序的用户的角色来设置额外的行级别安全性层。例如 store_supervisor 或 manager。

对于每个标签，您都可以定义 TagMultiValueDelimiter 和 MatchAllValue。这二者都是可选项。

- TagMultiValueDelimiter – 此选项可以是任意字符串，用于在运行时系统中传递值时分隔值。此值最长可达 10 个字符。本示例使用逗号作为分隔符值。
- MatchAllValue – 在要按数据集中该列的所有值进行筛选时，此选项可以是您希望使用的任何字符。您可以使用字符，而不是逐一列出值。如果指定了此值，其长度至少为一个字符，最多为 256 个字符。本示例使用星号作为通配值。

在为数据集列配置标签时，请使用强制属性 Status 开启或关闭标签。要启用标签规则，请为该属性使用值 ENABLED。启用标签规则后，就可以在运行时系统中使用这些规则来设置标签值，如 步骤 2：在运行时系统中为 RLS 标签分配值 中所述。

以下为响应定义的示例。

```
{
   "Status": 201,
   "Arn": "arn:aws:quicksight:us-west-2:11112222333:dataset/RLS-Dataset",
   "DataSetId": "RLS-Dataset",
   "RequestId": "aa4f3c00-b937-4175-859a-543f250f8bb2"
  }
```

UpdateDataSet

UpdateDataSet

您可以使用 UpdateDataSet API 操作为现有数据集添加或更新 RLS 标签。

以下为使用 RLS 标签更新数据集的示例。该示例采用了前述的物流公司场景。

```
update-data-set
  --aws-account-id <value>
  --data-set-id <value>
  --name <value>
  --physical-table-map <value>
  [--logical-table-map <value>]
  --import-mode <value>
  [--column-groups <value>
  [--field-folders <value>]
  [--row-level-permission-data-set <value>]
  [--column-level-permission-rules <value>]
  [--cli-input-json <value>]
  [--generate-cli-skeleton <value>]
    [--row-level-permission-tag-configuration
```

```
 '{
  "Status": "ENABLED",
  "TagRules":
   [
    {
     "TagKey": "tag_retailer_id",
     "ColumnName": "retailer_id",
     "TagMultiValueDelimiter": ",",
     "MatchAllValue": "*"
    },
    {
     "TagKey": "tag_role",
     "ColumnName": "role"
    }
   ],
  "TagRuleConfigurations":
   [
    tag_retailer_id
   ],
   [
    tag_role
   ]
 }'
]
```

以下为响应定义的示例。

```
{
   "Status": 201,
   "Arn": "arn:aws:quicksight:us-west-2:11112222333:dataset/RLS-Dataset",
   "DataSetId": "RLS-Dataset",
   "RequestId": "aa4f3c00-b937-4175-859a-543f250f8bb2"
  }
```

Important

在数据集上分配并启用标签后，请确保授予 Quick authors 权限，以便在创作仪表板时查看数据集中的任何数据。

要授予 Quick 作者查看数据集中数据的权限，请创建权限文件或查询以用作数据集规则。有关更多信息，请参阅 为行级别安全性创建数据集规则。

有关该RowLevelPermissionTagConfiguration元素的更多信息，请参阅 Amazon Quick API 参考RowLevelPermissionTagConfiguration中的。

步骤 2：在运行时系统中为 RLS 标签分配值

您只能将 RLS 标签用于匿名嵌入。您可以使用 GenerateEmbedUrlForAnonymousUser API 操作为标签设置值。

> **Important**
>
> 在 API 调用中配置会话标签时，
>
> - 将会话标签视为安全证书。不要向最终用户或客户端代码公开会话标签。
> - 实现服务器端控件。确保会话标签完全由您可信的后端服务设置，而不是由最终用户可以修改的参数设置。
> - 保护会话标签不被枚举。确保一个租户中的用户无法发现或猜测属于其他租户的 SessionTag 值。
> - 查看您的架构。如果允许下游客户或合作伙伴直接调用 API，请评估这些用户是否可以为他们不应访问的租户指定 SessionTag 值。

以下示例演示了如何为上一步数据集中定义的 RLS 标签分配值。

```
POST /accounts/AwsAccountId/embed-url/anonymous-user
 HTTP/1.1
 Content-type: application/json
 {
  “AwsAccountId”: “string”,
  “SessionLifetimeInMinutes”: integer,
  “Namespace”: “string”, // The namespace to which the anonymous end user virtually
 belongs
  “SessionTags”:  // Optional: Can be used for row-level security
   [
    {
     “Key”: “tag_retailer_id”,
     “Value”: “West,Central,South”
    }
    {
     “Key”: “tag_role”,
     “Value”: “shift_manager”
```

```
    }
   ],
  “AuthorizedResourceArns”:
   [
    “string”
   ],
  “ExperienceConfiguration”:
   {
    “Dashboard”:
     {
      “InitialDashboardId”: “string”
      // This is the initial dashboard ID the customer wants the user to land on. This
 ID goes in the output URL.
     }
   }
 }
```

以下为响应定义的示例。

```
HTTP/1.1 Status
 Content-type: application/json

 {
 "EmbedUrl": "string",
 "RequestId": "string"
 }
```

只有 GenerateEmbedUrlForAnonymousUser API 操作才支持无需在 Quick 中注册用户的 RLS。在此操作中，您可以在 SessionTags 下定义与数据集列关联的标签的值。

本示例定义了以下分配：

- 值 West、Central 和 South 在运行时系统中分配给 tag_retailer_id 标签。数据集中的 TagMultipleValueDelimiter 中定义的分隔符使用一个逗号。要在列中使用调用值，可以将值设置为 *，该值在创建标签时定义为 MatchAllValue。
- 值 shift_manager 被分配给 tag_role 标签。

使用生成的 URL 的用户只能查看 role 列中包含 shift_manager 值的行。该用户只能查看 retailer_id 列中的值 West、Central 或 South。

有关使用 GenerateEmbedUrlForAnonymousUser API 操作为匿名用户嵌入控制面板的更多信息为匿名（未注册）用户嵌入 Amazon Quick Sight 控制面板，请参阅或GenerateEmbedUrlForAnonymousUser在 Amazon Quick API 参考中

使用列级别安全性限制对数据集的访问

在 Quick 的企业版中，您可以通过配置列级安全性 (CLS) 来限制对数据集的访问。启用 CLS 的数据集或分析旁边有受限制的



符号。默认情况下，所有用户和组都有权访问数据。通过使用 CLS，您可以管理对数据集中特定列的访问权限。

如果您使用的分析或控制面板包含您无权访问的具有 CLS 限制的数据集，则您无法创建、查看或编辑使用受限字段的视觉对象。对于大多数视觉对象类型，如果视觉对象具有您无权访问的受限列，则您无法在分析或控制面板中看到该视觉对象。

表和数据透视表具有不同的行为。如果表或数据透视表在行或列字段井中使用受限列，而您无权访问这些受限列，则您无法在分析或控制面板中看到该视觉对象。如果表或数据透视表在值字段井中具有受限列，则您可以在分析或控制面板中看到该表，其中仅包含您有权访问的值。受限列的值显示为未授权。

要在分析或控制面板上启用列级别安全性，您需要管理员访问权限。

使用 CLS 创建新分析

1. 在快速入门页面上，选择分析选项卡。
2. 在右上角，选择新分析。
3. 选择一个数据集，然后选择Column-level安全性。
4. 选择要限制的列，然后选择下一步。默认情况下，大多数用户和组都有权访问所有列。
5. 选择谁可以访问每列，然后选择应用以保存您的更改。

将现有分析用于 CLS

1. 在快速入门页面上，选择数据选项卡。
2. 在数据页面上，打开您的数据集
3. 为了Column-level安全起见，在打开的数据集详细信息页面上，选择设置。
4. 选择要限制的列，然后选择下一步。默认情况下，大多数用户和组都有权访问所有列。
5. 选择谁可以访问每列，然后选择应用以保存您的更改。

使用 CLS 创建控制面板

1. 在快速导航窗格上，选择分析选项卡。
2. 选择要为其创建控制面板的分析。
3. 在右上角，选择发布。
4. 选择下列选项之一：

   - 要创建新控制面板，请选择将新控制面板发布为，然后为新控制面板输入名称。
   - 要替换现有的控制面板，选择替换现有控制面板，然后从列表中选择控制面板。

   此外，您可以选择高级发布选项。有关更多信息，请参阅 发布控制面板。
5. 选择 Publish dashboard（发布控制面板）。
6. （可选）执行以下操作之一：

   - 要发布而不共享某个控制面板，请在出现与用户共享控制面板屏幕时选择右上角的 x。您可以通过在应用程序栏中选择共享来稍后共享该控制面板。
   - 要共享该控制面板，请按照共享 Amazon 快速浏览控制面板中的过程操作。

在 Amazon Quick 中以 IAM 角色身份运行查询

您可以对连接至 Amazon Athena、Amazon Redshift 或 Amazon S3 的数据来源使用精细的访问策略，而不是更广泛的权限，从而提高数据安全性。首先，您需要创建一个 Amazon Identity and Access Management（IAM）角色，该角色的权限可在人员或 API 开始查询时激活。然后，Quick 管理员或开发人员将 IAM 角色分配给 Athena 或 Amazon S3 数据源。角色到位后，任何运行查询的人员或 API 都拥有运行查询所需的确切权限。

在承诺实施运行身份角色以提高数据安全性之前，需要考虑以下几点：

- 阐述额外的安全措施为您带来的优势。
- 与您的 Quick 管理员合作，了解向数据源添加角色是否有助于您更好地实现安全目标或要求。
- 询问对于涉及的数据来源、人员和应用程序的数量，您的团队能否以可行的方式记录和维护这种类型的安全措施？ 如果不能，那么谁来承担这部分工作？
- 在结构化组织中，将利益相关者分配到运营、开发和 IT 支持组成的平行团队中。询问他们的经验、建议以及是否愿意支持您的计划。
- 在启动项目之前，请考虑进行概念验证，让需要访问数据的人员参与其中。

以下规则适用于在 Athena、Amazon Redshift 和 Amazon S3 中使用运行身份角色：

- 每个数据源只能关联一个 RoleArn。数据来源的使用者（通常会访问数据集和视觉对象）可以生成许多不同类型的查询。该角色对正常工作和无法正常工作的查询设定了界限。
- ARN 必须与使用它的 Quick 实例 Amazon Web Services 账户 相同的 IAM 角色对应。
- IAM 角色必须具有信任关系，允许 Quick 担任该角色。
- 调用 Quick 的 API 的身份必须拥有传递角色的权限，然后才能更新该`RoleArn`属性。您只需要在创建或更新角色 ARN 时传递角色。之后不会重新评估权限。同样，省略角色 ARN 时不需要权限。
- 省略角色 ARN 时，Athena 或 Amazon S3 数据来源将使用账户范围的角色和范围缩小策略。
- 当存在角色 ARN 时，账户范围的角色和任何范围缩小策略都将被忽略。对于 Athena 数据来源，Lake Formation 权限不会被忽略。
- 对于 Amazon S3 数据来源，必须可以使用 IAM 角色访问清单文件和清单文件指定的数据。
- ARN 字符串需要与数据 Amazon Web Services 区域 所在 Amazon Web Services 账户 和查询位置中的现有 IAM 角色相匹配。

当 Quick 连接到中的其他服务时 Amazon，它会使用 IAM 角色。默认情况下，Quick 为其使用的每项服务创建该角色的细化程度较低的版本，并且该角色由 Amazon Web Services 账户 管理员管理。当您添加带有自定义权限策略的 IAM 角色 ARN 时，您会为需要额外保护的数据来源覆盖更广泛的角色。有关策略的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的创建客户管理型策略。

使用 Athena 数据来源运行查询

使用 API 将 ARN 附加到 Athena 数据来源。为此，请在的RoleArn属性中添加角色 ARN。AthenaParameters为了进行验证，您可以在编辑 Athena 数据来源对话框中查看角色 ARN。但是，角色 ARN 是一个只读字段。

首先，您需要一个自定义 IAM 角色，我们在以下示例中对此进行了演示。

请记住，以下代码示例仅用于学习。此示例仅在临时开发和测试环境中使用，不能在生产环境中使用。此示例中的策略不保护任何特定资源，这些资源必须位于可部署策略中。此外，即使是为了开发，您也需要添加自己的 Amazon 账户信息。

以下命令创建一个简单的新角色并附加一些向 Quick 授予权限的策略。

```
aws iam create-role \
        --role-name TestAthenaRoleForQuickSight \
        --description "Test Athena Role For QuickSight" \
```

```
        --assume-role-policy-document '{
            "Version": "2012-10-17"       ,
            "Statement": [
                {
                    "Effect": "Allow",
                    "Principal": {
                        "Service": "quicksight.amazonaws.com"
                    },
                    "Action": "sts:AssumeRole"
                }
            ]
        }'
```

确定或创建用于每个数据来源的 IAM 角色后，请使用附加角色策略附加策略。

```
aws iam attach-role-policy \
        --role-name TestAthenaRoleForQuickSight \
        --policy-arn arn:aws:iam::222222222222:policy/service-role/
AWSQuickSightS3Policy1

    aws iam attach-role-policy \
        --role-name TestAthenaRoleForQuickSight \
        --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuicksightAthenaAccess1

    aws iam attach-role-policy \
        --role-name TestAthenaRoleForQuickSight \
        --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3Access1
```

验证权限后，您可以通过创建新角色或更新现有角色在 Quick 数据源中使用该角色。使用这些命令时，请更新 Amazon Web Services 账户 ID 并 Amazon Web Services 区域 使其与您自己的 ID 相匹配。

请记住，这些示例代码片段不适用于生产环境。 Amazon 强烈建议您为生产案例确定并使用一组最低权限策略。

```
aws quicksight create-data-source
        --aws-account-id 222222222222 \
        --region us-east-1 \
        --data-source-id "athena-with-custom-role" \
        --cli-input-json '{
            "Name": "Athena with a custom Role",
```

```
            "Type": "ATHENA",
            "data sourceParameters": {
                "AthenaParameters": {
                    "RoleArn": "arn:aws:iam::222222222222:role/
TestAthenaRoleForQuickSight"
                }
            }
        }'
```

使用 Amazon Redshift 数据来源运行查询

将您的 Amazon Redshift 数据与运行身份角色联系起来，从而通过精细的访问策略提高数据安全性。您可以为使用公共网络或 VPC 连接的 Amazon Redshift 数据来源创建运行身份角色。您可以在编辑 Amazon Redshift 数据来源对话框中指定要使用的连接类型。Amazon Redshift Serverless 数据来源不支持运行方式角色。

首先，您需要一个自定义 IAM 角色，我们在以下示例中对此进行了演示。以下命令创建示例新角色并附加向 Quick 授予权限的策略。

```
aws iam create-role \
--role-name TestRedshiftRoleForQuickSight \
--description "Test Redshift Role For QuickSight" \
--assume-role-policy-document '{
    "Version": "2012-10-17"       ,
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "quicksight.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}'
```

在您确定或创建用于每个数据来源的 IAM 角色后，请使用 `attach-role-policy` 附加策略。如果您要使用的角色附加了 `redshift:GetClusterCredentialsWithIAM` 权限，则 `DatabaseUser` 和 `DatabaseGroups` 的值是可选的。

```
aws iam attach-role-policy \
--role-name TestRedshiftRoleForQuickSight \
--policy-arn arn:aws:iam:111122223333:policy/service-role/AWSQuickSightRedshiftPolicy
```

```
aws iam create-policy --policy-name RedshiftGetClusterCredentialsPolicy1 \
--policy-document file://redshift-get-cluster-credentials-policy.json


aws iam attach-role-policy \
--role-name TestRedshiftRoleForQuickSight \
--policy-arn arn:aws:iam:111122223333:policy/RedshiftGetClusterCredentialsPolicy1
// redshift-get-cluster-credentials-policy.json
{
    "Version": "2012-10-17"       ,
    "Statement": [
        {
            "Sid": "RedshiftGetClusterCredentialsPolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "redshift:GetClusterCredentials"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        }
    ]
}
```

上面的示例创建了一个使用 RoleARN、DatabaseUser 和 DatabaseGroups IAM 参数的数据来源。如果您只想通过 IAM RoleARN 参数建立连接，请将 redshift:GetClusterCredentialsWithIAM 权限附加到您的角色，如下例所示。

```
aws iam attach-role-policy \
--role-name TestRedshiftRoleForQuickSight \
--policy-arn arn:aws:iam:111122223333:policy/RedshiftGetClusterCredentialsPolicy1 //
 redshift-get-cluster-credentials-policy.json {
    "Version": "2012-10-17"       ,
    "Statement": [
        {
            "Sid": "RedshiftGetClusterCredentialsPolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [ "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM" ],
            "Resource": [ "*" ]
        }
    ]
```

```
}"
```

验证权限后，您可以通过创建新角色或更新现有角色在 Quick 数据源中使用该角色。使用这些命令时，请更新 Amazon 账户 ID 和 Amazon 区域，使其与您自己的账号 ID 和区域一致。

```
aws quicksight create-data-source \
--region us-west-2 \
--endpoint https://quicksight.us-west-2.quicksight.aws.com/ \
--cli-input-json file://redshift-data-source-iam.json \
redshift-data-source-iam.json is shown as below
{
    "AwsAccountId": "AWSACCOUNTID",
    "DataSourceId": "DATSOURCEID",
    "Name": "Test redshift demo iam",
    "Type": "REDSHIFT",
    "DataSourceParameters": {
        "RedshiftParameters": {
            "Database": "integ",
            "Host": "redshiftdemocluster.us-west-2.redshift.amazonaws.com",
            "Port": 8192,
            "ClusterId": "redshiftdemocluster",
            "IAMParameters": {
                "RoleArn":
 "arn:aws:iam::222222222222:role/TestRedshiftRoleForQuickSight",
                "DatabaseUser": "user",
                "DatabaseGroups": ["admin_group", "guest_group", "guest_group_1"]
            }
        }
    },
    "Permissions": [
      {
        "Principal": "arn:aws:quicksight:us-east-1:AWSACCOUNTID:user/default/demoname",
        "Actions": [
          "quicksight:DescribeDataSource",
          "quicksight:DescribeDataSourcePermissions",
          "quicksight:PassDataSource",
          "quicksight:UpdateDataSource",
          "quicksight:DeleteDataSource",
          "quicksight:UpdateDataSourcePermissions"
        ]
      }
    ]
}
```

如果您的数据来源使用 VPC 连接类型，请使用以下 VPC 配置。

```
{
    "AwsAccountId": "AWSACCOUNTID",
    "DataSourceId": "DATSOURCEID",
    "Name": "Test redshift demo iam vpc",
    "Type": "REDSHIFT",
    "DataSourceParameters": {
        "RedshiftParameters": {
            "Database": "mydb",
            "Host": "vpcdemo.us-west-2.redshift.amazonaws.com",
            "Port": 8192,
            "ClusterId": "vpcdemo",
            "IAMParameters": {
                "RoleArn":
 "arn:aws:iam::222222222222:role/TestRedshiftRoleForQuickSight",
                "DatabaseUser": "user",
                "AutoCreateDatabaseUser": true
            }
        }
    },
    "VpcConnectionProperties": {
      "VpcConnectionArn": "arn:aws:quicksight:us-west-2:222222222222:vpcConnection/VPC
 Name"
    },
    "Permissions": [
      {
        "Principal": "arn:aws:quicksight:us-east-1:222222222222:user/default/demoname",
        "Actions": [
          "quicksight:DescribeDataSource",
          "quicksight:DescribeDataSourcePermissions",
          "quicksight:PassDataSource",
          "quicksight:UpdateDataSource",
          "quicksight:DeleteDataSource",
          "quicksight:UpdateDataSourcePermissions"
        ]
      }
    ]
}
```

如果您的数据来源使用 `redshift:GetClusterCredentialsWithIAM` 权限，但不使用 `DatabaseUser` 或 `DatabaseGroups` 参数，请向该角色授予对架构中部分或所有表的访问权限。

要查看角色是否已被授予对特定表的 SELECT 权限，请在 Amazon Redshift 查询编辑器中输入以下命令。

```
SELECT
u.usename,
t.schemaname||'.'||t.tablename,
has_table_privilege(u.usename,t.tablename,'select') AS user_has_select_permission
FROM
pg_user u
CROSS JOIN
pg_tables t
WHERE
u.usename = 'IAMR:RoleName'
AND t.tablename = tableName
```

有关 Amazon Redshift 查询编辑器中的 SELECT 操作的更多信息，请参阅 SELECT。

要向角色授予 SELECT 权限，请在 Amazon Redshift 查询编辑器中输入以下命令。

```
GRANT SELECT ON { [ TABLE ] table_name [, ...] | ALL TABLES IN SCHEMA
schema_name [, ...] } TO "IAMR:Rolename";
```

有关 Amazon Redshift 查询编辑器中的 GRANT 操作的更多信息，请参阅 GRANT。

使用 Amazon S3 数据来源运行查询

Amazon S3 数据源包含一个清单文件，Quick 使用该文件来查找和解析您的数据。您可以通过 Quick 控制台上传 JSON 清单文件，也可以提供指向 S3 存储桶中 JSON 文件的 URL。如果您选择提供 URL，则必须授予 Quick 访问在 Amazon S3 中的文件的权限。使用快速管理控制台来控制对清单文件及其引用的数据的访问权限。

借助该RoleArn属性，您可以通过覆盖账户范围角色的自定义 IAM 角色授予对清单文件及其引用的数据的访问权限。使用 API 将 ARN 附加到 Amazon S3 数据来源的清单文件。为此，请在 S3Parameters 的RoleArn属性中添加角色 ARN。为了进行验证，您可以在编辑 S3 数据来源对话框中查看角色 ARN。但是角色 ARN 是只读字段，如以下屏幕截图所示。

首先，请创建一个 Amazon S3 清单文件。然后，您可以在创建新的 Amazon S3 数据集时将其上传到 Amazon Quick，也可以将该文件放入包含您的数据文件的 Amazon S3 存储桶中。查看以下清单文件具体形式的示例：

```
{
    "fileLocations": [
        {
            "URIPrefixes": [
                "s3://quicksightUser-run-as-role/data/"
            ]
        }
    ],
    "globalUploadSettings": {
        "format": "CSV",
        "delimiter": ",",
        "textqualifier": "'",
        "containsHeader": "true"
    }
}
```

有关如何创建清单文件的说明，请参阅 支持的 Amazon S3 清单文件格式。

创建清单文件并将其添加到 Amazon S3 存储桶或将其上传到 Quick 后，在 IAM 中创建或更新授予`s3:GetObject`访问权限的现有角色。以下示例说明如何使用 Amazon API 更新现有 IAM 角色：

```
aws iam put-role-policy \
    --role-name QuickSightAccessToS3RunAsRoleBucket \
    --policy-name GrantS3RunAsRoleAccess \
    --policy-document '{
        "Version": "2012-10-17"       ,
        "Statement": [
            {
                "Effect": "Allow",
                "Action": "s3:ListBucket",
                "Resource": "arn:aws:s3:::s3-bucket-name"
            },
            {
                "Effect": "Allow",
                "Action": "s3:GetObject",
                "Resource": "arn:aws:s3:::s3-bucket-name/manifest.json"
            },
            {
                "Effect": "Allow",
                "Action": "s3:GetObject",
                "Resource": "arn:aws:s3:::s3-bucket-name/*"
            }
        ]
```

```
    }'
```

在您的策略授予 s3:GetObject 访问权限后，您可以开始创建将更新后的 put-role-policy 应用于 Amazon S3 数据来源清单文件的数据来源。

```
aws quicksight create-data-source --aws-account-id 111222333444 --region us-west-2 --
endpoint https://quicksight.us-west-2.quicksight.aws.com/ \
    --data-source-id "s3-run-as-role-demo-source" \
    --cli-input-json '{
        "Name": "S3 with a custom Role",
        "Type": "S3",
        "DataSourceParameters": {
            "S3Parameters": {
                "RoleArn": "arn:aws:iam::111222333444:role/
QuickSightAccessRunAsRoleBucket",
                "ManifestFileLocation": {
                    "Bucket": "s3-bucket-name",
                    "Key": "manifest.json"
                }
            }
        }
    }'
```

验证权限后，您可以通过创建新角色或更新现有角色在 Quick 数据源中使用该角色。使用这些命令时，请务必更新 Amazon Web Services 账户 ID 并 Amazon Web Services 区域 与您自己的 ID 相匹配。

删除数据集

> **Important**
>
> 目前，删除数据集的操作是不可撤销的操作，并且会导致不可逆的工作丢失。删除操作不会级联删除从属对象。不过，依赖对象会停止工作，即使您用相同的数据集来替换已删除数据集也是如此。

删除数据集之前，我们强烈建议您先将每个依赖分析或控制面板指向新的数据集。

目前，在依赖视觉对象仍然存在的情况下删除数据集时，包含这些视觉对象的分析和控制面板都无法接受新的元数据。它们仍然可见，但无法正常工作。无法通过添加相同的数据集来修复它们。

这是因为数据集包含的元数据是分析和控制面板不可或缺的组成部分，而分析和控制面板又依赖于该数据集。此元数据是为每个数据集唯一生成的。尽管 Quick Sight 引擎可以读取元数据，但它无法被人类读取（例如，它不包含字段名称）。因此，数据集的精确副本拥有不同的元数据。即使多个数据集共享相同的名称和相同的字段，但每个数据集的元数据是唯一的。

删除数据集

1. 请确保某人要继续使用的任何分析或控制面板未使用该数据集。

   在数据页面上，选择不再需要的数据集。然后选择右上角的删除数据集。
2. 如果您收到一条警告，指示此数据集正在使用中，请跟踪所有依赖分析和控制面板，并将其指向不同数据集。如果该操作不可行，请尝试以下一项或多项最佳实践，而不是将其删除：

   - 重命名数据集，以明确弃用该数据集。
   - 筛选数据，使数据集不包含行。
   - 删除其他人对数据集的访问权限。

   我们建议您通过可以使用的任何方式通知依赖对象所有者该数据集已被启用。还要确保您留出足够的时间，让他们采取相应的措施。
3. 确保在删除数据集后没有依赖对象停止工作，然后选择数据集并选择删除数据集。确认您的选择，或选择 Cancel (取消)。

> **Important**
>
> 目前，删除数据集的操作是不可撤销的操作，并且会导致不可逆的工作丢失。删除操作不会级联删除从属对象。不过，依赖对象会停止工作，即使您用相同的数据集来替换已删除数据集也是如此。

向分析中添加数据集

创建分析之后，您可以将多个数据集添加到分析中。然后，您可以使用它们来创建更多视觉对象。

在分析中，您可以打开任何数据集进行编辑（例如添加或删除字段），或执行其他数据准备。您还可以删除或替换数据集。

当前选定的数据集显示在数据窗格顶部。这是当前选定的视觉对象使用的数据集。每个视觉对象只能使用一个数据集。选择其他视觉对象会将选定的数据集更改为该视觉对象使用的数据集。

要手动更改选定的数据集，请选择数据窗格顶部的数据集列表，然后选择其他数据集。如果不使用此数据集，此操作会取消选择当前选定的视觉对象。然后，选择使用选定的数据集的视觉对象。或者在视觉对象窗格中选择添加，以使用所选数据集创建新的视觉对象。

如果您在工具栏上选择建议以查看建议的视觉对象，您将看到基于当前选定的数据集的视觉对象。

仅在筛选条件窗格中显示当前选定的数据集的筛选条件，并且您只能在当前选定的数据集上创建筛选条件。

主题

- 替换数据集
- 从分析中删除数据集

使用以下过程将数据集添加到分析中或者编辑分析使用的数据集。

向分析添加数据集

1. 在分析页面上，导航到数据窗格并展开数据集下拉列表。
2. 选择添加新数据集以添加数据集。或者，选择管理数据集以编辑数据集。有关编辑数据集的更多信息，请参阅 编辑数据集。
3. 此时将显示数据集的列表。选择数据集，然后选择选择。要取消，请选择取消。

替换数据集

在分析中，您可以添加、编辑、替换或删除数据集。使用此部分可以了解如何替换数据集。

在替换数据集时，如果您希望视觉对象按照设计的方式工作，新数据集应具有相似的列。替换数据集还会清除分析的撤销和重做历史记录。这意味着您不能在应用程序栏上使用撤消和重做按钮来浏览更改。因此，决定更改数据集时，您的分析设计应该是稳定的，而不能处于编辑阶段中。

替换数据集

1. 在分析页面上，导航到数据窗格并展开数据集下拉列表。
2. 选择管理数据集。
3. 选择要替换的数据集旁边的省略号（三个点），然后选择替换。
4. 在选择替换数据集页面中，从列表中选择数据集，然后选择选择。

> **Note**
>
> 替换数据集将清除此分析的撤销和重做历史记录。

数据集将替换为新数据集。字段列表和视觉对象将使用新数据集更新。

此时，您可以选择添加新数据集、编辑新数据集或者使用其他数据集来替换它。选择 Close (关闭) 以退出。

新数据集不匹配的情况

在有些情况下，所选替换数据集不包含您的分析中的视觉对象、筛选条件、参数和计算字段使用的所有字段和层次结构。如果是，您将收到来自 Quick Sight 的警告，其中显示了不匹配或缺失的列的列表。

如果发生这种情况，您可以更新两个数据集之间的字段映射。

更新字段映射

1. 在替换数据集不匹配页面中，选择更新字段映射。
2. 在更新字段映射页面中，选择要映射的字段的下拉菜单，然后从列表中选择要映射到的字段。

   如果新数据集中缺少该字段，请选择忽略此字段。
3. 选择确认以确认更新。
4. 选择关闭以关闭页面并返回分析。

数据集将替换为新数据集。字段列表和视觉对象将使用新数据集更新。

使用新数据集中现在缺少的字段的任何视觉对象都会更新为空白。您可以向视觉对象中重新添加字段或从分析中删除视觉对象。

如果您在替换数据集之后改变了主意，仍可以恢复。假设您替换了数据集，然后发现更改分析来匹配新数据集太困难。您可以撤销对分析所做的任何更改。然后，您可以用原始数据集或者更加符合分析要求的数据集来替换新数据集。

从分析中删除数据集

使用以下过程从分析中删除数据集。

从分析中删除数据集

1. 在分析页面上，导航到数据窗格并展开数据集下拉列表。
2. 选择管理数据集。
3. 选择要替换的数据集旁边的省略号（三个点），然后选择移除。如果数据集是分析中的唯一数据集，则无法删除。
4. 选择关闭，关闭此对话框。

在 Amazon Quick Sight 中使用数据源

使用数据来源访问外部数据存储。Amazon S3 数据来源会保存清单文件信息。相比之下，Salesforce 和数据库数据来源保存连接信息，例如凭证。在这些情况下，您可以轻松从数据存储中创建多个数据集，而无需重新输入信息。系统不会为文本文件或 Microsoft Excel 文件保存连接信息。

主题

- 创建数据源
- 编辑数据来源
- 删除数据来源

创建数据源

目标受众：Amazon Quick 作者

作为 Amazon Quick 的分析作者，您无需对用于连接数据的基础设施有任何了解。您只需设置一次新数据来源。

数据源设置完成后，您可以通过 Quick 控制台中的磁贴对其进行访问。可以使用该数据来源创建一个或多个数据集。设置数据集后，您还可以从其磁贴访问数据集。通过抽象技术细节，Amazon Quick Sight 简化了数据连接。

> **Note**
>
> 您无需为打算手动上传的文件存储连接设置。有关文件上传的更多信息，请参阅创建数据集。

在开始向 Amazon Quick 添加新的数据源连接配置文件之前，请先收集连接到数据源所需的信息。在某些情况下，您可能会打算从文件复制和粘贴设置。如果是这样，请确保文件不包含格式字符（列表项目符号或编号）或空格字符（空格、制表符）。还应确保文件不包含非文本“乱码”字符，例如非 ASCII、空值 (ASCII 0) 和控制字符。

以下列表包含收集最常用设置的信息：

- 要连接到的数据来源。

  确保您知道需要连接到哪个源以进行报告。此源可能与存储或处理数据或提供数据访问的源不同。

  例如，假设您是新加入一家大公司的分析师。您希望分析订购系统中的数据，该系统使用 Oracle。但是，您无法直接查询联机事务处理 (OLTP) 数据。数据子集被提取并存储在 Amazon S3 上的存储桶中，但您也无权访问该子集。您的新同事解释说，他们使用 Amazon Glue 抓取工具来读取和 Amazon Lake Formation 访问文件。通过更多的研究，你会发现你需要使用亚马逊 Athena 查询作为 Amazon Quick Sight 中的数据源。此处的重点是，选择哪种类型的数据来源并不总是非常明显。
- 新数据来源磁贴的描述性名称。

  每个新数据来源连接都需要一个唯一的描述性名称。此名称显示在 Amazon Quick Sight 现有数据源列表中，该列表位于 “创建数据集” 屏幕的底部。使用一个可轻松地将您的数据来源与其他类似数据来源区分开的名称。您的新 Amazon Quick Sight 数据源配置文件会同时显示数据库软件徽标和您分配的自定义名称。
- 要连接到的服务器或实例的名称。

  一个唯一名称或其他标识符，标识您的网络上的数据来源的服务器连接器。描述符取决于您要连接的服务器或实例，但通常是以下一个或多个：
  - 主机名
  - IP 地址
  - 集群 ID
  - 实例 ID
  - Connector
  - Site-based 网址
- 要使用的数据集合的名称。

  描述符因数据来源而异，但通常是以下之一：
  - 数据库
  - Warehouse

- S3 存储桶
- 目录
- 架构

在某些情况下，您可能需要包含一个清单文件或查询。

- 您希望 Amazon Quick Sight 使用的用户名。

  每次 Amazon Quick Sight 使用此数据源配置文件（磁贴）进行连接时，都会使用连接设置中的用户名。在一些情况下，这可能是您的个人登录信息。但是，如果您打算与其他人共享此信息，请向系统管理员询问如何创建用于 Amazon Quick Sight 连接的凭证。
- 要使用的连接的类型。可以选择公有网络或 VPC 连接。如果有多个 VPC 连接可用，请确定要使用哪个连接来访问您的数据来源。
- 一些数据来源需要进行额外设置，例如安全套接字层 (SSL) 或 API 令牌。

将连接设置另存为数据来源配置文件后，可以通过选择数据集磁贴来创建数据集。这些连接作为数据源连接配置文件存储在 Amazon Quick Sight 中。

要查看现有的连接配置文件，请打开快速入门页面，选择数据，选择创建，然后选择新建数据集。

有关受支持的数据来源连接和示例的列表，请参阅通过集成和数据集连接到您的数据。

在 Quick Sight 中创建数据源后，您可以在 Quick Sight 中创建包含来自已连接数据源的数据的数据集。您也可以随时更新数据来源连接信息。

编辑数据来源

您可以编辑现有数据库数据来源以更新连接信息，如服务器名称或用户凭证。还可以编辑现有的 Amazon Athena 数据来源以更新数据来源名称。您无法编辑 Amazon S3 或 Salesforce 数据来源。

编辑数据库数据来源

可以使用以下过程编辑数据库数据来源。

1. 在快速入门页面中，选择左侧的数据。选择 “创建”，然后选择 “新建数据集”。
2. 选择数据库数据源。
3. 选择 Edit Data Source。
4. 修改数据来源信息：

- 如果您正在编辑的是自动发现的数据库数据来源，则可修改以下任意设置：
  - 对于数据来源名称，输入数据来源的名称。
  - 对于 Instance ID (实例 ID)，从提供的列表中选择要连接到的实例或集群的名称。
  - Database name 会显示 Instance ID 集群或实例的默认数据库。如果要在该集群或实例上使用不同的数据库，请输入其名称。
  - 对于 UserName，输入有权执行以下操作的用户帐户的用户名：
    - 访问目标数据库。
    - 在该数据库中读取要使用的任何表（对其执行 SELECT 语句）。
  - 对于密码，输入您输入的账户的密码。
- 如果您编辑的是外部数据库数据来源，则可修改以下任意设置：
  - 对于数据来源名称，输入数据来源的名称。
  - 对于 Database server (数据库服务器)，输入以下值之一：
    - 对于 Amazon Redshift 集群，输入集群的端点（不带端口号）。例如，如果终端节点值为 `clustername.1234abcd.us-west-2.redshift.amazonaws.com:1234`，则输入 `clustername.1234abcd.us-west-2.redshift.amazonaws.com`。在 Amazon Redshift 控制台中，您可以在集群详细信息页面上的端点字段中获取端点值。
    - 对于 PostgreSQL、MySQL 或 SQL Server 的 Amazon EC2 实例，请输入公有 DNS 地址。在 EC2 控制台中，您可以在实例详细信息窗格中的 Public DNS 字段中获取公有 DNS 值。
    - 对于 PostgreSQL、MySQL 或 SQL Server 的非 Amazon EC2 实例，请输入数据库服务器的主机名或公有 IP 地址。
  - 对于 Port (端口)，输入集群或实例在连接上使用的端口。
  - 对于 Database name (数据库名称)，输入要使用的数据库的名称。
  - 对于 UserName，输入有权执行以下操作的用户帐户的用户名：
    - 访问目标数据库。
    - 在该数据库中读取要使用的任何表（对其执行 SELECT 语句）。
  - 对于密码，输入您输入的账户的密码。

5. 选择 Validate connection。
6. 如果连接验证成功，请选择 Update data source。如果未成功，则更正连接信息，然后重新验证。
7. 如果要使用更新的数据来源创建新数据集，请按照 使用数据库创建数据集 中的说明继续操作。否则，请关闭 Choose your table (选择表) 对话框。

编辑 Athena 数据来源

使用以下过程编辑 Athena 数据来源。

1. 在快速入门页面中，选择左侧的数据。选择 “创建”，然后选择 “新建数据集”。
2. 选择 Athena 数据源。
3. 选择 Edit Data Source。
4. 对于数据来源名称，输入一个新名称。
5. 随即出现管理数据来源共享屏幕。在 Users (用户) 选项卡中，找到要删除的用户。
6. 如果要使用更新的数据来源创建新数据集，请按照 使用 Amazon Athena 数据创建数据集 中的说明继续操作。否则，请关闭 Choose your table (选择表) 对话框。

删除数据来源

如果不再需要使用数据来源，您可以将其删除。删除基于查询的数据库数据来源会使所有与之关联的数据集都不可用。删除 Amazon S3、Salesforce 或基于 SPICE 的数据库数据来源不会影响您使用任何关联的数据集。这是因为数据存储在 SPICE 中。但是，您无法再刷新这些数据集。

删除数据来源

1. 选择要删除的数据来源。
2. 选择删除。

刷新 Amazon Quick Sight 的数据

刷新数据时，Amazon Quick Sight 会根据连接属性和数据的存储位置以不同的方式处理数据集。

如果 Quick Sight 使用直接查询连接到数据存储，则当您打开关联的数据集、分析或仪表板时，数据会自动刷新。筛选条件控件每 24 小时自动刷新一次。

要刷新SPICE数据集，Quick Sight 必须使用存储的凭据独立进行身份验证才能连接到数据。Quick Sight 无法刷新手动上传的数据（即使从 S3 存储桶中也是如此SPICE），因为 Quick Sight 不存储其连接和位置元数据。如果要自动刷新存储在 S3 存储桶中的数据，请使用 S3 数据来源卡片创建数据集。

对于手动上传到 SPICE 的文件，可以通过再次导入文件来手动刷新这些文件。如果要为新文件重复使用原始数据集的名称，请先重命名或删除原始数据集。然后为新数据集指定首选名称。此外，请检查各

个字段名称的名称和数据类型是否相同。打开您的分析，然后用新的数据集替换原始数据集。有关更多信息，请参阅 替换数据集。

您可以随时刷新 SPICE 数据集。刷新会再次将数据导入 SPICE，因此，数据将包含自上次导入以来的所有更改。

对于 Amazon Quick Sight 标准版，您可以随时对SPICE数据进行完全刷新。对于 Amazon Quick Sight 企业版，您可以随时进行完全刷新或增量刷新（仅限SQL-based 数据源）。

> **Note**
>
> 如果数据集使用 CustomSQL，则增量刷新可能不会让您受益。如果 SQL 查询很复杂，则数据库可能无法通过回顾时间窗口优化筛选条件。这可能会导致提取数据的查询比完全刷新所需的时间更长。我们建议您尝试通过重构自定义 SQL 来缩短查询执行时间。请注意，结果可能会因您作优化的类型而异。

您可以使用以下任何一种方法刷新 SPICE 数据：

- 您可以使用数据集页面上的选项。
- 您可以在编辑数据集的同时刷新数据集。
- 您可以在数据集设置中计划刷新。
- 您可以使用 CreateIngestionAPI 操作刷新数据。

创建或编辑 SPICE 数据集时，可以启用有关数据加载状态的电子邮件通知。如果数据加载或刷新失败，此选项会通知数据集的拥有者。要开启通知，请选择完成数据集创建屏幕上显示的刷新失败时向拥有者发送电子邮件选项。此选项不适用于您在数据集页面上使用上传文件创建的数据集。

在以下主题中，您可以了解有关刷新和使用 SPICE 数据的不同方法的说明。

主题

- 将数据导入到 SPICE
- 刷新 SPICE 数据
- 在分析中使用 SPICE 数据
- 查看 SPICE 摄取历史记录
- 对跳过行错误进行问题排查
- SPICE 摄取错误代码

- 更新数据集中的文件

将数据导入到 SPICE

当您将数据导入数据集而不是使用直接 SQL 查询时，SPICE数据会因为其存储方式而变成数据。SPICE (Super-fast, Parallel, In-memory Calculation Engine)是 Amazon Quick Sight 使用的强大内存引擎。该引擎设计为快速执行高级计算及快速提供数据。在企业版中，SPICE 中存储的数据采用静态加密。

创建或编辑数据集时，除非数据集包含已上传的文件，否则您可以选择使用 SPICE 或直接查询。将数据导入（也称为摄取）SPICE 可以节省时间和金钱：

- 分析查询处理速度加快。
- 无需等待直接查询处理完成。
- 存储在 SPICE 中的数据可以多次重复使用，而不会产生额外成本。如果您使用的数据来源按查询收费，则在首次创建数据集时以及稍后刷新数据集时，您需要支付查询数据的费用。

SPICE分别为每个容量分配 Amazon Web Services 区域。默认SPICE容量会自动分配给您的房屋 Amazon Web Services 区域。对于每个 Amazon 账户，SPICE容量由所有使用 Quick Sight 的用户在一个账户中共享 Amazon Web Services 区域。除非你选择购买一些，否则另一个 Amazon Web Services 区域 没有SPICE容量。Quick Sight 管理员可以查看每个SPICE容量中有多少 Amazon Web Services 区域 以及其中有多少当前正在使用中。Quick Sight 管理员可以根据需要购买更多SPICE容量或释放未使用的SPICE容量。有关更多信息，请参阅 配置SPICE内存容量。

主题

- 估计 SPICE 数据集的大小

估计 SPICE 数据集的大小

SPICE相对于您的 Quick 账户SPICE容量而言，数据集的大小称为逻辑大小。数据集的逻辑大小与数据集的源文件或表的大小不同。数据集的逻辑大小的计算发生在数据准备期间定义所有数据类型转换和计算列之后。这些字段在 SPICE 中以增强查询性能的方式实现。您在分析中所做的任何更改都不会影响 SPICE 中数据的逻辑大小。只有在数据集中保存的更改才能应用到 SPICE 容量。

SPICE 数据集的逻辑大小取决于数据集字段的数据类型和数据集中的行数。三种类型的 SPICE 数据是小数、日期和字符串。您可以在数据准备阶段转换字段的数据类型以满足您的数据可视化需求。例如，您要导入的文件可能包含所有字符串（文本）。但为了在分析中以有意义的方式使用这些数据，可以通

过将数据类型更改为适当的形式来准备数据。包含价格的字段可以从字符串更改为小数，而包含日期的字段可以从字符串更改为日期。您还可以创建计算字段并从源表中排除不需要的字段。当您完成数据集的准备并且所有转换完成后，您可以估算最终模式的逻辑大小。

> **Note**
>
> 地理空间数据类型使用元数据来解释物理数据类型。经度和纬度都是数字。所有其他地理空间类别都是字符串。

在下面的公式中，小数和日期按每个单元格 8 个字节计算，并附加 4 个辅助字节。字符串的计算依据是UTF-8 编码文本的长度加上 24 个字节作为辅助字节。字符串数据类型需要更多空间，因为 SPICE 需要额外的索引才能提供高查询性能。

```
Logical dataset size in bytes =
(Number of Numeric cells *  (12 bytes per cell))
+ (Number of Date cells    *  (12 bytes per cell))
+ SUM ((24 bytes + UTF-8 encoded length) per Text cell)
```

上面的公式仅应用于估算 SPICE 中单个数据集的大小。SPICE容量使用量是特定区域中一个账户中所有数据集的总大小。Quick Sight 不建议您使用此公式来估计 Quick Sight 账户使用的总SPICE容量。

刷新 SPICE 数据

刷新数据集

使用以下过程在 “数据” 选项卡中根据 Amazon S3 或数据库数据源刷新数据SPICE集。如果数据库中有架构更改，Quick Sight 将无法自动检测它，从而导致摄取失败。编辑并保存数据集以更新架构并避免摄取失败。

从 “SPICE数据” 选项卡刷新数据

1. 从左侧导航菜单中选择 “数据”。在数据集选项卡中，选择要将其打开的数据集。
2. 在打开的数据集详细信息页面上，选择刷新选项卡，然后选择立即刷新。
3. 将刷新类型保留为完全刷新。
4. 如果刷新的是 Amazon S3 数据集，请为 S3 清单选择以下任一选项：

   - 要使用您上次向 Amazon Quick Sight 提供的相同清单文件，请选择现有清单。如果您更改了位于上次提供的文件位置或 URL 处的清单文件，则返回数据将反映这些更改。

- 要通过从本地网络上传新的清单文件来指定清单文件，请选择 Upload Manifest，然后选择 Upload manifest file。对于 Open，请选择一个文件，然后选择 Open。
- 要提供 URL 以指定新的清单文件，请在 Input manifest URL (输入清单 URL) 中输入清单的 URL。您可以通过以下方式在 Amazon S3 控制台中找到清单文件 URL：打开清单文件的上下文菜单（单击右键），选择属性，然后查看链接框。

5. 选择刷新。
6. 如果刷新的是 Amazon S3 数据集，请选择确定，然后再次选择确定。

   如果刷新的是数据库数据集，请选择确定。

增量刷新数据集

适用于：企业版

对于 SQL-based 数据源，例如 Amazon Redshift、Amazon Athena、PostgreSQL 或 Snowflake，您可以在回顾时间窗口内以增量方式刷新数据。

增量刷新仅查询数据集在指定的回顾时间窗口内定义的数据。它将该窗口的时间范围内对数据集进行的所有插入、删除和修改从其来源传输到数据集。该窗口中当前位于 SPICE 的数据将被删除并替换为新数据。

使用增量刷新后，每次刷新时查询和传输的数据会减少。例如，假设您有一个包含 18 万条记录的数据集，其中包括从 1 月 1 日到 6 月 30 日的数据。7 月 1 日，您对数据进行增量刷新，回顾时间窗口为七天。Quick Sight查询数据库，要求提供自6月24日（7天前）以来的所有数据，即7,000条记录。然后，Quick Sight删除6月24 SPICE 日及以后的当前数据，并追加新查询的数据。第二天（7月2日），Quick Sight也做了同样的事情，但是从6月25日开始查询（又是7,000条记录），然后从同一日期的现有数据集中删除。系统不必每天摄取 18 万条记录，而只需摄取 7,000 条记录。

使用以下过程从 “SPICE数据集” 选项卡中增量刷新基于 SQL 数据源的数据集。

以增量方式刷新数据集 SQL-based SPICE

1. 从左侧导航菜单中选择 “数据”。在数据集选项卡上，选择要将其打开的数据集。
2. 在打开的数据集详细信息页面上，选择刷新选项卡，然后选择立即刷新。
3. 对于刷新类型，选择增量刷新。
4. 如果这是您第一次对数据集进行增量刷新，请选择配置。

5. 在配置增量刷新页面上，执行以下操作：

   a. 对于日期列，选择回顾时间窗口所基于的日期列。

   b. 对于窗口大小，输入大小的数字，然后选择要回顾更改的时间长度。

      您可以选择刷新从现在开始的指定小时数、天数或周数内发生的数据更改。例如，您可以选择刷新在当前日期后两周内发生的数据更改。

6. 选择提交。

在数据准备期间刷新数据集

要在数据准备期间刷新基于 Amazon S3 或数据库数据来源的 SPICE 数据集，请按照以下过程操作。

在数据准备期间刷新 SPICE 数据

1. 从左侧导航菜单中选择 “数据”。在数据集选项卡上，选择数据集，然后选择编辑数据集。
2. 在数据集屏幕上，选择立即刷新。
3. 将刷新类型设置为完全刷新。
4. （可选）如果刷新的是 Amazon S3 数据集，请为 S3 清单选择以下任一选项：

   - 要使用您上次提供给 Amazon Quick Sight 的清单文件，请选择现有清单。如果您更改了位于上次提供的文件位置或 URL 处的清单文件，则返回数据将反映这些更改。
   - 要通过从本地网络上传新的清单文件来指定清单文件，请选择 Upload Manifest，然后选择 Upload manifest file。对于 Open，请选择一个文件，然后选择 Open。
   - 要提供 URL 以指定新的清单文件，请在 Input manifest URL (输入清单 URL) 中输入清单的 URL。您可以通过以下方式在 Amazon S3 控制台中找到清单文件 URL：打开清单文件的上下文菜单（单击右键），选择属性，然后查看链接框。

5. 选择刷新。
6. 如果刷新的是 Amazon S3 数据集，请选择确定，然后再次选择确定。

   如果刷新的是数据库数据集，请选择确定。

按计划刷新数据集

要计划刷新数据，请按照以下过程操作。如果数据集基于直接查询而未存储在 SPICE 中，您可以打开数据集以刷新数据。您也可以刷新分析或控制面板中的页面以刷新数据。

按计划刷新 SPICE 数据

1. 从左侧导航菜单中选择 “数据”。在数据集选项卡上，选择要将其打开的数据集。
2. 在打开的数据集详细信息页面上，选择刷新选项卡，然后选择添加新计划。
3. 在创建刷新计划屏幕上，为您的计划选择各项设置：

    a. 对于 Time zone (时区)，选择适用于数据刷新的时区。
    b. 对于开始时间，选择刷新开始日期和时间。使用 HH:MM 和 24 小时格式，例如 13:30。
    c. 对于频率，选择以下任一选项：

    - 对于 Standard 或 Enterprise 版，您可以选择 Daily（每天）、Weekly（每周）或 Monthly（每月）。
        - 每天：每天重复。
        - 每周：在每周的同一天重复。
        - Monthly：在每月的同一天重复。要在每月的 29、30 或 31 日刷新数据，请从列表中选择 Last day of month。
    - 对于 Enterprise 版，您可以选择 Hourly（每小时）。此设置将从您选择的时间开始每小时刷新一次您的数据集。因此，如果您选择 1:05 作为开始时间，数据将每个小时刷新一次，刷新时间为整点的五分钟后。

      如果您决定使用每小时刷新，则无法同时使用额外的刷新计划。要创建每小时刷新计划，请删除该数据集的任何其他现有计划。此外，在创建每日、每周或每月计划之前，请删除任何现有的每小时计划。
4. 选择保存。

计划的数据集提取将在计划日期和时间的 10 分钟内进行。

使用 Quick 控制台，您可以为每个数据集创建五个计划。创建五个计划后，创建按钮会变成禁用状态。

按计划增量刷新数据集

适用于：企业版

对于 SQL-based 数据源，例如 Amazon Redshift、Athena、PostgreSQL 或 Snowflake，您可以安排增量刷新。使用以下过程在 “SPICE数据集” 选项卡中基于 SQL 数据源以增量方式刷新数据集。

为 SQL-based SPICE数据集设置增量刷新计划

1. 从左侧导航菜单中选择 “数据”。在数据集选项卡上，选择要将其打开的数据集。
2. 在打开的数据集详细信息页面上，选择刷新选项卡，然后选择添加新计划。
3. 在创建计划页面上，对于刷新类型，选择增量刷新。
4. 如果这是您对该数据集进行的首次增量刷新，请选择配置，然后执行以下操作：

   a. 对于日期列，选择回顾时间窗口所基于的日期列。

   b. 对于窗口大小，输入大小的数字，然后选择要回顾更改的时间长度。

      您可以选择刷新从现在开始的指定小时数、天数或周数内发生的数据更改。例如，您可以选择刷新在当前日期后两周内发生的数据更改。

   c. 选择提交。
5. 对于 Time zone (时区)，选择适用于数据刷新的时区。
6. 对于 Repeats（重复），选择以下选项之一：

   - 您可以选择每 15 分钟、每 30 分钟、每小时、每天、每周或每月。
     - 每 15 分钟：从您选择的时间开始，每 15 分钟重复一次。因此，如果您选择 1:05 作为开始时间，则数据将在 1:20 刷新，然后在 1:35 再次刷新，依此类推。
     - 每 30 分钟：从您选择的时间开始，每 30 分钟重复一次。因此，如果您选择 1:05 作为开始时间，则数据将在 1:35 刷新，然后在 2:05 再次刷新，依此类推。
     - 每小时：从您选择的时间开始，每小时重复一次。因此，如果您选择 1:05 作为开始时间，数据将每个小时刷新一次，刷新时间为整点的五分钟后。
     - 每天：每天重复。
     - 每周：在每周的同一天重复。
     - Monthly：在每月的同一天重复。要在每月的 29、30 或 31 日刷新数据，请从列表中选择 Last day of month。
   - 如果您决定使用每 15 或 30 分钟或每小时刷新，则无法同时使用额外的刷新计划。要按照每 15 分钟、每 30 分钟或每小时创建刷新计划，请移除该数据集的所有其他现有计划。此外，在创建每天、每周或每月计划之前，请删除任何现有的每分钟或小时计划。
7. 对于开始，选择刷新开始日期。
8. 对于时间，指定应开始刷新的时间。使用 HH:MM 和 24 小时格式，例如 13:30。

计划的数据集提取将在计划日期和时间的 10 分钟内进行。

在某些情况下，增量刷新数据集可能会出现问题，导致您想要回滚数据集。或者，您可能不想再增量刷新数据集。在这种情况下，您可以删除计划刷新。

为此，请在数据集页面上选择数据集，选择计划刷新，然后选择计划刷新右侧的 x 图标。删除增量刷新配置会启动完全刷新。作为此完全刷新的一部分，所有为增量刷新准备的配置都将被删除。

在分析中使用 SPICE 数据

当您使用存储数据创建分析时，字段列表窗格顶部的数据集列表旁边会显示数据导入指示符。首次打开分析并导入数据集时，会出现一个微调图标。

SPICE 导入完成后，指示符将显示成功导入的行所占百分比。可视化窗格顶部还会显示一条消息，以提供导入和跳过的行数。

如果跳过了任何行，您可以在此消息栏中选择 View summary，以查看有关这些行无法导入的原因的详细信息。要编辑数据集并解决导致跳行的问题，请选择编辑数据集。有关跳行常见原因的更多信息，请参阅对跳过行错误进行问题排查。

如果导入完全失败，则数据导入指示符将显示为感叹号图标，并显示 Import failed (导入失败) 消息。

查看 SPICE 摄取历史记录

您可以查看 SPICE 数据集的摄取历史记录以了解一些信息，例如最近的摄取的开始时间及其状态。

SPICE 摄取历史记录页面包含以下信息：

- 提取的开始日期和时间 (UTC)
- 提取状态
- 提取所花的时间
- 数据集中聚合行的数量。
- 刷新过程中摄取的数量。
- 跳过的行和成功摄取的行（已导入）
- 刷新的任务类型：计划、完全刷新等

要查看数据集的 SPICE 摄取历史记录，请按照以下过程操作。

查看数据集的 SPICE 摄取历史记录

1. 在主页上，选择左边的数据。

2. 在数据集选项卡上，选择要检查的数据集。
3. 在打开的数据集详细信息页面上，选择刷新选项卡。

   SPICE 摄取历史记录显示在底部。
4. （可选）选择一个时间范围以筛选从过去 1 小时到最近 90 天的条目。
5. （可选）选择一种特定的作业状态以筛选相应的条目，例如 Running (正在运行) 或 Completed (已完成)。否则，您可以选择 All (全部) 以查看所有条目。

对跳过行错误进行问题排查

当您导入数据时，Amazon Quick Sight 会预览您的部分数据。如果由于任何原因无法解释某行，Quick Sight 会跳过该行。在某些情况下，导入将失败。发生这种情况时，Quick Sight 会返回一条解释失败原因的错误消息。

幸运的是，可能出错的情况并不多。通过注意以下示例，可以避免某些问题：

- 请确保字段数据类型与字段数据没有不一致，例如，具有数字数据类型的字段中偶尔会包含字符串数据的情况。以下是一些在扫描表格内容时可能难以检测到的示例：
  - `''` – 使用空字符串表示缺失值
  - `'NULL'` – 使用“null”词表示缺失值
  - `$1000` – 在货币值中包含美元符号会将其转换为字符串
  - `'O'Brien'` – 使用标点符号来标记本身包含相同标点符号的字符串。

  但是，这类错误并不总是那么容易发现，尤其是在数据量很大或数据是手动输入的情况下。例如，有些客户服务或销售应用程序需要输入客户口头提供的信息。最初输入数据的人可能以错误字段输入了数据。他们可能添加了字符或数字，或者忘记添加字符或数字。例如，他们可能输入日期“0/10/12020”，或者在年龄字段中输入某人的性别。
- 无论是否有标题，请确保正确处理导入的文件。如果有标题行，请确保选择包含标题上传选项。
- 确保数据不超过一个或多个 数据来源限额。
- 确保数据与 支持的数据类型和值 兼容。
- 确保计算字段包含适用于计算的数据，而不是与计算字段中的函数不兼容或被函数排除在外。例如，如果您的数据集中有一个使用的计算字段parseDate，Quick Sight 会跳过该字段不包含有效日期的行。

Quick Sight 提供了SPICE引擎尝试摄取数据时发生的错误的详细列表。当保存的数据集报告跳过行时，您可以查看错误，以便采取措施修复问题。

查看在 SPICE 摄取（数据导入）期间跳过的行的错误

1. 选择左边的数据。在 “数据集” 选项卡中，选择有问题的数据集将其打开。
2. 在打开的数据集详细信息页面上，选择刷新选项卡。

   SPICE 摄取历史记录显示在底部。
3. 对于出现错误的摄取，请选择查看错误摘要。此链接位于状态列下。
4. 检查打开的文件导入日志。它会显示以下部分：

   - 摘要 – 提供一个百分比分数，用于表示总导入行数中跳过的行数。例如，如果在总共 1,728 行中跳过了 864 行，则分数为 50.00%。
   - 跳过的行数 – 提供每组相似的已跳过行的行数、字段名称和错误消息。
   - 问题排查 – 提供下载包含错误信息的文件的链接。
5. 在问题排查下，选择下载错误行文件。

   错误文件中每个错误都占一行。文件名为 `error-report_123_fe8.csv`，其中 `123_fe8` 替换为唯一标识字符串。文件包含以下列：

   - ERROR_TYPE – 导入此行时发生的错误的类型或错误代码。可以在该过程之后的 SPICE 摄取错误代码 部分中查找此错误。
   - COLUMN_NAME – 数据中导致错误的列的名称。
   - 导入行中的所有列（其余列复制整行数据）。如果一行中有多个错误，则该行可能会在此文件中出现多次。
6. 选择编辑数据集对数据集进行更改。您可以筛选数据、省略字段、更改数据类型、调整现有计算字段以及添加用于验证数据的计算字段。
7. 在完成错误代码所示的更改后，请再次导入数据。如果日志中出现更多 SPICE 摄取错误，请再次执行此过程以修复所有剩余错误。

> **Tip**
>
> 如果您无法使用数据集编辑器在合理时间内解决数据问题，请咨询拥有数据的管理员或开发人员。从长远来看，比起在准备用于分析的数据时添加异常处理，清理接近数据来源的数据会更

加经济高效。通过从源头上进行修复，可以避免多人以不同方式修复错误，从而导致日后出现不同报告结果。

练习对跳过行进行问题排查

1. 下载 CSV files for troubleshooting skipped rows.zip。
2. 将文件解压缩到一个文件夹，您可以使用该文件夹将示例.csv 文件上传到 Quick Sight 中。

   zip 文件包含以下两个文本文件：

   - sample dataset - data ingestion error.csv – 包含导致跳过行问题的示例 .csv 文件。您可以尝试自己导入文件，以了解错误过程是如何运行的。
   - sample data ingestion error file— 将示例.csv 文件导入 Quick Sight 时在SPICE摄取过程中生成的示例错误文件。
3. 按照以下步骤导入数据：

   a. 选择数据、数据集选项卡、新建、数据集。

   b. 选择 Upload a file (上传文件)。

   c. 查找并选择名为 sample dataset - data ingestion error.csv 的文件。

   d. 选择上传文件、编辑设置并准备数据。

   e. 选择保存退出。
4. 选择数据集查看其信息，然后选择查看错误摘要。检查错误和数据以帮助您解决问题。

SPICE 摄取错误代码

以下错误代码和说明列表可以帮助您了解将数据摄取到 SPICE 中时出现的问题并对其进行排查。

跳过的行的错误代码

以下错误代码和说明列表可以帮助您了解和排查被跳过行的问题。

ARITHMETIC_EXCEPTION – 处理值时发生算术异常。

ENCODING_EXCEPTION – 将数据转换和编码为 SPICE 时发生未知异常。

OPENSEARCH_CURSOR_NOT_ENABLED — 该 OpenSearch域未启用 SQL 游标 ()。"opendistro.sql.cursor.enabled" : "true"有关更多信息，请参阅 授权连接到 Amazon 服务 OpenSearch。

INCORRECT_FIELD_COUNT – 一行或多行中的字段过多。确保每行中的字段数与架构中定义的字段数一致。

INCORCT_SAGEMAKER_OUTPUT_FIELD_COUNT — AI 输出的字段数量意外。SageMaker

INDEX_OUT_OF_BOUNDS – 系统请求的索引对于正在处理的数组或列表无效。

MALFORMED_DATE – 字段中的值无法转换为有效日期。例如，如果尝试转换包含类似 "sale date" 或 "month-1" 等值的字段，则该操作会生成格式错误的日期错误。要修复此错误，请删除数据来源中的非日期值。检查导入的文件中的数据是否混有列标题。如果字符串包含无法转换的日期或时间，请参阅 使用不支持的日期或自定义日期。

MISSING_SAGEMAKER_OUTPUT_FIELD — AI 输出中的一个字段意外为空。SageMaker

NUMBER_BITWIDTH_TOO_LARGE – 数值超过 SPICE 中支持的长度。例如，数值超过 19 位，这是 bigint 数据类型的长度。对于非数学值的长数字序列，请使用 string 数据类型。

NUMBER_PARSE_FAILURE – 数字字段中的值不是数字。例如，数据类型为 int 的字段包含字符串或浮点数。

SAGEMAKER_OUTPUT_COLUMN_TYPE_MISMATCH — AI 架构中定义的数据类型与从 AI 收到的数据类型不匹配。 SageMaker SageMaker

STRING_TRUNCATION – SPICE 正在截断字符串。如果字符串的长度超过 SPICE 限额，字符串会被截断。有关 SPICE的更多信息，请参阅将数据导入到 SPICE。有关限额的更多信息，请参阅服务配额。

UNDEFINED – 摄取数据时发生未知错误。

UNSUPPORTED_DATE_VAL UE — 日期字段包含的日期采用支持的格式但不在支持的日期范围内，例如 “12/31/1399” 或 “/10000”。01/01有关更多信息，请参阅 使用不支持的日期或自定义日期。

数据导入期间的错误代码

对于失败的导入和数据刷新作业，Quick Sight 会提供错误代码，指明导致失败的原因。以下错误代码和说明列表可以帮助您了解将数据摄取到 SPICE 中时出现的问题并对其进行排查。

ACCOUNT_CAPACITY_LIMIT_EXCEEDED – 该数据超过您的当前 SPICE 容量。购买更多 SPICE 容量或清理现有的 SPICE 数据，然后重试该摄取。

CONNECTION_FAILURE — Amazon Quick Sight 无法连接到您的数据源。检查数据来源连接设置，然后重试。

CUSTOMER_ERROR – 在解析数据时出现问题。如果问题仍然存在，请联系 Amazon Quick Sight 技术支持。

DATA_SET_DELETED – 在摄取期间删除了数据来源或数据集或变得不可用。

DATA_SET_SIZE_LIMIT_EXCEEDED – 该数据集超过允许的最大 SPICE 数据集大小。使用筛选条件减小数据集大小，然后重试。有关 SPICE 限额的信息，请参阅 数据来源限额。

DATA_SOURCE_AUTH_FAILED – 数据来源身份验证失败。检查您的凭证，然后使用编辑数据来源选项以替换过期的凭证。

DATA_SOURCE_CONNECTION_FAILED – 数据来源连接失败。检查 URL，然后重试。如果该错误仍然存在，请与数据来源管理员联系以获得帮助。

DATA_SOURCE_NOT_FOUND – 找不到数据来源。查看您的 Amazon Quick Sight 数据源。

DATA_TOLERANCE_EXCEPTION – 无效行太多。Amazon Quick Sight 已达到可以跳过但仍能继续摄取的行数配额。检查数据，然后重试。

FAILURE_TO_ASSUME_ROLE — Amazon Quick Sight 无法担任正确的 (IAM) 角色。 Amazon Identity and Access Management 在 IAM 控制台中验证 `Amazon Quick Sight-service-role` 的策略。

FAILURE_TO_PROCESS_JSON_FILE — Amazon Quick Sight 无法将清单文件解析为有效的 JSON。

IAM_ROLE_NOT_AVAILABLE — Amazon Quick Sight 无权访问数据源。要管理 Amazon Quick Sight 对 Amazon 资源的权限，请以管理员身份前往 “管理 Amazon Quick Sight” 选项下的 “安全和权限” 页面。

INGESTION_CANCELED – 用户已取消摄取。

INGESTION_SUPERSEDED – 另一个工作流已取代该摄取。当创建新的摄取而另一个摄取仍在进行中时，就会发生这种情况。避免在短时间内多次手动编辑数据集，因为每次手动编辑都会创建一个新的摄取，它将取代并结束之前的摄取。

INTERNAL_SERVICE_ERROR – 出现内部服务错误。

INVALID_DATA_SOURCE_CONFIG – 在连接设置中显示无效的值。检查连接详细信息，然后重试。

INVALID_DATAPREP_SYNTAX – 计算字段表达式包含无效的语法。更正语法，然后重试。

INVALID_DATE_FORMAT – 显示无效的日期格式。

IOT_DATA_SET_FILE_EMP TY — 未找到分析数据。 Amazon IoT 检查您的账户，然后重试。

IOT_FILE_NOT_FOUND — 找不到指定的分析文件。 Amazon IoT 检查您的账户，然后重试。

OAUTH_TOKEN_FAILURE – 数据来源的凭证已过期。续订您的凭证，然后重试该提取。

PASSWORD_AUTHENTICATION_FAILURE – 为数据来源显示不正确的凭证。更新数据来源凭证，然后重试该提取。

PERMISSION_DENIED – 访问请求的资源被数据来源拒绝。在重试之前，请向您的数据库管理员申请权限或确保已向 Amazon Quick Sight 授予适当的权限。

QUERY_TIMEOUT – 数据来源查询在等待响应时超时。检查数据来源日志，然后重试。

ROW_SIZE_LIMIT_EXCEEDED – 行大小限额超过最大值。

S3_FILE_INACCESSIBLE – 无法连接到 S3 存储桶。在连接 S3 存储桶之前，请务必向 Amazon Quick Sight 和用户授予必要的权限。

S3_MANIFEST_ERROR – 无法连接到 S3 数据。确保 S3 清单文件有效。还要验证 S3 数据的访问权限。Amazon Quick Sight 和 Amazon Quick Sight 用户都需要权限才能连接 S3 数据。

S3_UPLOADED_FILE_DELETED – (在两次摄取之间) 删除了摄取的一个或多个文件。检查 S3 存储桶，然后重试。

SOURCE_API_LIMIT_EXCEEDED_FAILURE – 该摄取超过该数据来源的 API 限额。请与数据来源管理员联系以获得帮助。

SOURCE_RESOURCE_LIMIT_EXCEEDED – 查询超过数据来源的资源限额。涉及的资源示例可能包括并发查询限额、连接限额和物理服务器资源。请与数据来源管理员联系以获得帮助。

SPICE_TABLE_NOT_ FOUND — Amazon Quick Sight 数据源或数据集在摄取期间被删除或不可用。在 Amazon Quick Sight 中检查您的数据集并重试。有关更多信息，请参阅 对跳过行错误进行问题排查。

SQL_EXCEPTION – 出现常规 SQL 错误。该错误可能是由于查询超时、资源限制、查询之前或查询期间的意外数据定义语言 (DDL) 更改以及其他数据库错误造成的。检查数据库设置和查询，然后重试。

SQL_INVALID_PARAMETER_VALUE – 显示无效的 SQL 参数。检查 SQL，然后重试。

SQL_NUMERIC_OVERFLOW — Amazon Quick Sight 遇到了超出范围的数字异常。检查相关的值和计算的列是否溢出，然后重试。

SQL_SCHEMA_MISMATCH_ERROR — 数据源架构与 Ama zon Quick Sight 数据集不匹配。更新您的 Amazon Quick Sight 数据集定义。

SQL_TABLE_NOT_FOUND — Amazon Quick Sight 在数据源中找不到该表。验证数据集或自定义 SQL 中指定的表，然后重试。

SSL_CERTIFICATE_VALIDATION_ FAILURE — Amazon Quick Sight 无法验证数据库服务器上的安全套接字层 (SSL) 证书。与数据库管理员一起检查该服务器上的 SSL 状态，然后重试。

UNRESOLVABLE_HOS T — Amazon Quick Sight 无法解析数据源的主机名。验证数据来源的主机名，然后重试。

UNROUTABLE_HOS T — Amazon Quick Sight 无法访问你的数据源，因为它位于私有网络内。确保您的私有 VPC 连接在企业版中配置正确，或者允许 Amazon Quick Sight IP 地址范围允许标准版连接。

更新数据集中的文件

要获取最新版本的文件，您可以更新数据集中的文件。您可以更新以下类型的文件：

- Comma-delimited (CSV) 和制表符分隔 (TSV) 文本文件
- 扩展和常用日志格式文件（ELF 和 CLF）
- 平面或半结构化数据文件（JSON）
- Microsoft Excel（XLSX）文件

在更新文件之前，请确保新文件的字段顺序与数据集中当前原始文件的字段顺序相同。如果两个文件之间存在字段（列）差异，则会发生错误，您需要先修复差异，才能尝试再次更新。您可以通过编辑新文件使其匹配原始文件来实现此目的。请注意，如果要添加新字段，可以将它们附加到文件中的原始字段之后。例如，在 Microsoft Excel 电子表格中，可以在原始字段的右侧附加新字段。

更新数据集中的文件

1. 在 Quick Sight 中，选择左边的数据。
2. 在数据集选项卡中，选择要更新的数据集，然后选择编辑数据集。

3. 在打开的数据准备页面上，选择要更新的文件的下拉列表，然后选择更新文件。
4. 在打开的更新文件页面上，选择上传文件，然后导航到一个文件。

   Quick Sight 会扫描文件。
5. 如果文件是 Microsoft Excel 文件，请在打开的选择您的工作表页面上选择所需的工作表，然后选择选择。
6. 在接下来的页面中选择确认文件更新。此时会显示部分工作表列的预览供您参考。

   文件更新成功的消息会显示在右上角，并更新表格预览以显示新的文件数据。

使用 Amazon Quick Sight 准备数据

数据集存储您对该数据进行的任何数据准备，以便在多个分析中重复使用准备的数据。数据准备提供诸如添加计算字段、应用筛选条件、更改字段名称或数据类型之类的选项。如果您将 SQL 数据库作为数据来源的基础，则还可以使用数据准备来联接表。或者，您也可以输入一个 SQL 查询（如果您希望使用多个表中的数据）。

如果您想在 Amazon Quick Sight 中使用数据源之前对其进行转换，则可以根据自己的需要进行准备。然后，将该准备工作保存为数据集的一部分。

您可以在创建数据集时准备数据，或稍后进行编辑。有关创建新数据集并进行准备的更多信息，请参阅创建数据集。有关打开现有数据集以准备数据的更多信息，请参阅编辑数据集。

可以使用以下主题了解数据准备的更多信息。

主题

- 数据准备体验（全新）
- 描述数据
- 选择文件上传设置
- 数据准备经验（旧版）
- 使用 SQL 自定义数据
- 添加地理空间数据
- 使用不支持的日期或自定义日期
- 向 Amazon Quick Sight 数据集添加唯一密钥
- 将亚马逊 A SageMaker I 模型与 Amazon Quick Sight 集成
- 准备数据集示例

数据准备体验（全新）

数据准备将原始数据转换为针对分析和可视化进行了优化的格式。在商业智能中，这一关键过程涉及清理、结构化和丰富数据，以获得有意义的业务见解。

Amazon Quick Sight 的数据准备界面通过直观的可视化体验彻底改变了这一流程，使用户无需使用 SQL 专业知识即可创建分析就绪的数据集。通过其现代、简化的方法，用户可以高效地创建和管理商业智能数据集。可视化界面呈现出清晰、顺序的数据转换视图，使作者能够精确地跟踪从初始状态到最终输出的变化。

该平台强调协作和可重用性，使团队能够在整个组织中共享和重新调整工作流程。这种协作设计促进了数据转换实践的一致性，同时消除了多余的工作，最终促进了跨团队的标准化流程并提高了整体效率。

主题

- 数据准备体验中的组成部分
- 数据准备步骤
- 高级工作流程功能
- SPICE-only features
- 在数据准备体验之间切换
- 新的数据准备体验不支持的功能
- 数据准备限制
- 摄取行为发生变化
- 常见问题
- 数据集丰富

数据准备体验中的组成部分

Amazon Quick Sight 的数据准备体验具有以下核心组成部分。

工作流

Quick Sight 的数据准备体验中的工作流程代表了一系列连续的数据转换步骤，这些步骤将引导您的数据集从原始状态转变为可用于分析的形式。这些工作流程专为可重复使用而设计，使分析师能够利用现有工作并在此基础上再接再厉，同时在整个组织中保持一致的数据转换标准。

虽然工作流可以容纳通过各种输入或通过 Divergence（将在后续章节中详细介绍）的多条路径，但它们最终必须汇聚到一个输出表中。这种统一的结构确保了数据的一致性和简化的分析能力。

转换

转换是一种特定的数据操作操作，它会更改数据的结构、格式或内容。Quick Sight 的数据准备体验提供各种转换类型，包括联接、筛选、聚合、透视、取消透视、追加和计算列。在重塑数据以满足分析要求方面，每种转换类型都有不同的用途。这些转换是作为工作流程中的单个步骤实施的。

步骤

步骤是指在工作流程中应用的相同类型的同质变换的集合。每个步骤都包含一个或多个相同转换类别的相关操作。例如，“重命名” 步骤可以包括多列重命名操作，而 “筛选” 步骤可以包含多个筛选条件，所有这些条件都作为工作流程中的一个单元进行管理。

大多数步骤可以包括多个操作，但有两个值得注意的例外：Join 和 Append 步骤仅限于每个步骤两个输入表。要联接或追加两个以上的表，可以按顺序创建其他 “连接” 或 “追加” 步骤。

步骤按顺序显示，每个步骤都建立在先前步骤的结果之上，允许您跟踪数据的渐进转换。要重命名或删除某个步骤，请选择该步骤并选择三点菜单。

Connector

连接器通过指示工作流程方向的箭头将两个步骤连接起来。您可以通过选择连接器并按删除键来删除该连接器。要在两个现有步骤之间添加步骤，只需删除连接器，添加新步骤，然后通过在步骤之间拖动鼠标来重新连接这些步骤。

配置窗格

配置窗格是一个交互式区域，您可以在其中定义所选步骤的参数和设置。当您在工作流程中选择一个步骤时，此窗格会显示该特定转换类型的相关选项。例如，在配置 “联接” 步骤时，可以选择联接类型、匹配列和其他特定于联接的设置。“配置” 窗格的点击界面无需了解 SQL 知识。

预览窗格

“预览” 窗格显示应用当前转换步骤后显示的数据的实时样本。这种即时视觉反馈可帮助您在继续下一步之前验证每次转换是否都产生了预期的结果。当您修改步骤配置时，“预览” 窗格会动态更新，从而可以放心地对数据转换进行迭代细化。

这些组件协同工作以创建直观、可视化的数据准备体验，使业务用户无需专业技术即可访问复杂的数据转换。

数据准备步骤

Amazon Quick Sight 的数据准备体验提供了 11 种强大的步骤类型，使您能够系统地转换数据。在数据准备工作流程中，每个步骤都有特定的用途。

可以通过 “配置” 窗格中的直观界面配置步骤，在 “预览” 窗格中可以看到即时反馈。可以按顺序组合步骤来创建复杂的数据转换，而无需 SQL 专业知识。

每个步骤都可以接收来自物理表的输入或上一步的输出。大多数步骤都接受单个输入，但 Append 和 Join 步骤除外，它们只需要两个输入。

Input

“输入” 步骤允许您从多个来源选择和导入数据，以便在后续步骤中进行转换，从而在 Quick Sight 中启动数据准备工作流程。

输入选项

- 添加数据集

  利用现有的 Quick Sight 数据集作为输入源，在团队已经准备好和优化的数据基础上再接再厉。
- 添加数据源

  通过选择特定的数据库对象并提供连接参数，直接连接到 Amazon Redshift、Athena、RDS 等数据库或其他支持的来源。
- 添加文件上传

  以 CSV、TSV、Excel 或 JSON 等格式直接从本地文件导入数据。

配置

“输入” 步骤无需配置。预览窗格显示您导入的数据以及源信息，包括连接详细信息、表名和列元数据。

使用说明

- 单个工作流程中可以存在多个输入步骤。
- 您可以在工作流程中的任何时候添加输入步骤。

添加计算列

“添加计算列” 步骤允许您使用对现有列执行计算的行级表达式创建新列。您可以使用标量（行级）函数和运算符创建新列，也可以应用引用现有列的行级计算。

配置

要配置 “添加计算列” 步骤，请在 “配置” 窗格中执行以下操作：

1. 为您的新计算列命名。
2. 使用计算编辑器构建表达式，该编辑器支持行级函数和运算符（例如 ifelse 和 round）。
3. 保存您的计算结果。
4. 预览表达式结果。
5. 根据需要添加更多计算列。

使用说明

- 此步骤仅支持标量（行级）计算。
- 在 SPICE 中，计算的列是实现的，并在后续步骤中用作标准列。

更改数据类型

Quick Sight 支持四种抽象数据类型：date、decimalinteger、和，从而简化了数据类型管理string。这些抽象类型通过自动将各种源数据类型映射到其 Quick Sight 等效数据类型来消除复杂性。例如，、、tinyintsmallintinteger、和bigint都映射到integer、while date、datetime、和timestamp都映射到date。

这种抽象意味着您只需要了解 Quick Sight 的四种数据类型，因为在与不同的数据源交互时，Quick Sight 会自动处理所有底层数据类型的转换和计算。

配置

要配置 “更改数据类型” 步骤，请在 “配置” 窗格中执行以下操作：

1. 选择要转换的列。
2. 选择目标数据类型（string、integerdecimal、或date）。
3. 对于日期转换，请指定格式设置并根据输入格式预览结果。在 Quick Sight 中查看支持的日期格式。
4. 根据需要添加其他列进行转换。

使用说明

- 为了提高效率，只需一个步骤即可转换多列的数据类型。
- 使用 SPICE 时，所有数据类型更改都将在导入的数据中实现。

重命名列

“重命名列” 步骤使您可以修改列名，使其更具描述性、用户友好性并与组织的命名惯例保持一致。

配置

要配置 “重命名列” 步骤，请在 “配置” 窗格中执行以下操作：

1. 选择要命名的列。
2. 为所选列输入新名称。
3. 根据需要添加更多要重命名的列。

使用说明

- 所有列名在您的数据集中必须是唯一的。

选择列

“选择列” 步骤使您可以通过包含、排除列和重新排序列来简化数据集。这有助于通过删除不必要的列并按逻辑顺序组织剩余的列进行分析来优化数据结构。

配置

要配置 “选择列” 步骤，请在 “配置” 窗格中执行以下操作：

1. 选择要包含在输出中的特定列。
2. 按您的首选顺序选择列以建立顺序。
3. 使用 “全选” 可按其原始顺序包括其余列。
4. 取消选中不需要的列，将其排除在外。

主要特点

- 输出列按选择顺序显示。
- “全选” 将保留原始列顺序。

使用说明

- 未选中的列将从后续步骤中删除。

- 通过删除不必要的列来优化数据集大小。

Append

追加步骤垂直合并两个表，类似于 SQL UNION ALL 操作。Quick Sight 会自动按名称而不是按顺序匹配列，即使表的列顺序不同或列数各不相同，也能实现高效的数据整合。

配置

要配置 “追加” 步骤，请在 “配置” 窗格中执行以下操作：

1. 选择两个要追加的输入表。
2. 查看输出列顺序。
3. 检查两个表中存在哪些列与单个表中存在哪些列。

主要特征

- 按名称而不是按顺序匹配列。
- 保留两个表中的所有行，包括重复行。
- 支持具有不同列数的表。
- 按照表 1 的列顺序进行匹配列，然后添加表 2 中的唯一列。
- 显示所有列的清晰源指示符

使用说明

- 追加具有不同名称的列时，请先使用 “重命名” 步骤。
- 每个 Append 步骤恰好组合了两个表；使用附加步骤可以创建更多表。

联接

“联接” 步骤根据指定列中的匹配值水平合并来自两个表的数据。Quick Sight 支持 “左外”、“右外”、“全外” 和 “内连接” 类型，为您的分析需求提供了灵活的选项。该步骤包括智能列冲突解决方案，可自动处理重复的列名。虽然自联接不能作为特定的联接类型使用，但使用工作流程差异可以获得类似的结果。

配置

要配置 “加入” 步骤，请在 “配置” 窗格中执行以下操作：

1. 选择两个要连接的输入表。
2. 选择您的联接类型（左外、右外、全外或内部）。
3. 指定每个表中的联接键。
4. 查看自动解决的列名冲突。

主要特征

- 支持多种联接类型，以满足不同的分析需求。
- 自动解析重复的列名。
- 接受计算列作为联接键。

使用说明

- 联接键必须具有兼容的数据类型；如果需要，请使用 “更改数据类型” 步骤。
- 每个 Join 步骤恰好组合两个表；使用其他 Join 步骤可以创建更多表。
- 在 “加入” 之后创建 “重命名” 步骤，以自定义自动解析的列标题。

聚合

“聚合” 步骤允许您通过对列进行分组和应用聚合操作来汇总数据。这种强大的转换功能可根据您的指定维度将详细数据浓缩为有意义的摘要。Quick Sight 通过直观的界面简化了复杂的 SQL 操作，提供了全面的聚合功能，包括`ListAgg`和等高级字符串操作`ListAgg distinct`。

配置

要配置 “聚合” 步骤，请在 “配置” 窗格中执行以下操作：

1. 选择要作为分组依据的列。
2. 为度量列选择聚合函数。
3. 自定义输出列名称。
4. 对于 `ListAgg` 和 `ListAgg distinct`：
    a. 选择要聚合的列。
    b. 选择分隔符（逗号、短划线、分号或垂直线）。
5. 预览汇总数据。

每种数据类型支持的函数

数据类型	支持的函数
数值	Average, Sum Count, Count Distinct Max, Min
日期	Count, Count Distinct Max, Min ListAgg，ListAgg distinct（仅限日期）
字符串	ListAgg, ListAgg distinct Count, Count Distinct Max, Min

主要特征

- 对同一步骤中的列应用不同的聚合函数。
- 不使用聚合函数@@ 的分组方式充当 SQL SELECT DISTIN
- ListAgg连接所有值；仅ListAgg distinct包括唯一值。
- ListAgg默认情况下，函数保持升序排序顺序。

使用说明

- 聚合可显著减少数据集中的行数。
- ListAgg还有ListAgg distinct支持date价值观，但不是datetime。
- 使用分隔符自定义字符串连接输出。

筛选条件

使用 “筛选” 步骤，您可以通过仅包括符合特定条件的行来缩小数据集的范围。您可以在一个步骤中应用多个筛选条件，所有这些条件都通过AND逻辑组合在一起，以帮助将分析重点放在相关数据上。

配置

要配置 “筛选器” 步骤，请在 “配置” 窗格中执行以下操作：

1. 选择要筛选的列。
2. 选择比较运算符。
3. 根据列的数据类型指定筛选值。
4. 如果需要，可以在不同的列中添加其他筛选条件。

> **Note**
>
> - 带有 “在” 或 “不在” 的字符串筛选器：输入多个值（每行一个）。
> - 数字和日期筛选器：输入单个值（“介于” 除外，它需要两个值）。

每种数据类型支持的运算符

数据类型	支持的运算符
整数和十进制	等于，不等于 大于，小于 大于或等于，小于或等于 介于
日期	之后，之前 介于 大于或等于、等于、等于或等于

数据类型	支持的运算符
字符串	等于，不等于 开头为，结尾为 包含，不包含 在，不在

使用说明

- 在单个步骤中应用多个筛选条件。
- 混合不同数据类型的条件。
- 实时预览筛选结果。

转置

Pivot 步骤将行值转换为唯一的列，将数据从长格式转换为宽格式，以便于比较和分析。这种转换需要对值过滤、聚合和分组进行规范，以便有效地管理输出列。

配置

要配置 Pivot 步骤，请在 “配置” 窗格中使用以下内容：

1. 透视列：选择其值将成为列标题的列（例如，类别）。
2. 透视列行值：筛选要包含的特定值（例如，技术、办公用品）。
3. 输出列标题：自定义新的列标题（默认为透视列值）。
4. 值列：选择要汇总的列（例如，销售额）。
5. 聚合函数：选择聚合方法（例如，Sum）。
6. 分组依据：指定组织列（例如，区段）。



每种数据类型支持的运算符

数据类型	支持的运算符
整数和十进制	Average, Sum Count, Count Distinct Max, Min
日期	Count, Count Distinct Max, Min ListAgg , ListAgg distinct (仅限日期值)
字符串	ListAgg, ListAgg distinct Count, Count Distinct Max, Min

使用说明

- 每个转置的列都包含来自值列的聚合值。
- 为清晰起见，自定义列标题。
- 实时预览转换结果。


取消透视

Unpivot 步骤将列转换为行，将宽数据转换为更长、更窄的格式。这种转换有助于将分布在多列中的数据组织成更具结构性的格式，以便于分析和可视化。

配置

要配置 Unpivot 步骤，请在 “配置” 窗格中执行以下操作：

1. 选择要取消透视成行的列。
2. 定义输出列的行值。默认值为原始列名。一些例子包括技术、办公用品和家具。
3. 命名两个新的输出列。
    - 未转置的列标题：以前的列名（例如，类别）的名称
    - 未旋转的列值：未旋转的值的名称（例如，Sales）



主要特征

- 在输出中保留所有未旋转的列。
- 自动创建两个新列：一个用于以前的列名，另一个用于其对应的值。
- 将宽数据转换为长格式。

使用说明

- 所有未转置的列都必须具有兼容的数据类型。
- 取消旋转后，行数通常会增加。
- 在应用更改之前，请实时预览更改。

高级工作流程功能

Amazon Quick Sight 的数据准备体验提供了复杂的功能，可增强您创建复杂、可重复使用的数据转换的能力。本节介绍两项可扩展工作流程潜力的强大功能。

Divergence 使您能够从单个步骤创建多个转换路径，从而允许以后可以重新组合的并行处理流。此功能对于诸如自连接和并行转换之类的复杂场景特别有用。

复合数据集允许您使用现有数据集作为构建块来构建分层数据结构。此功能可促进团队间的协作，并通过可重复使用的分层转换确保一致的业务逻辑。

这些功能共同提供灵活的工作流程设计、增强的团队协作和可重复使用的数据转换。它们可确保清晰的数据沿袭并支持可扩展的数据准备解决方案，使您的组织能够高效、清晰地处理日益复杂的数据场景。


分歧

Divergence 使您能够从工作流程中的单个步骤创建多条并行转换路径。这些路径可以独立转换，然后重新组合，从而实现复杂的数据准备方案，例如自联接。

创建不同的路径

要启动 Divergence，请在工作流程中执行以下操作：

1. 选择要在其中创建背离的步骤。
2. 选择出现的 + 图标。
3. 配置出现的新分支。
4. 对每条路径应用所需的变换。
5. 使用 Join 或 Append 步骤将路径重组为单个输出。



主要特征

- 从一个步骤中创建多达五条发散路径。
- 对每条路径应用不同的变换。
- 使用 “连接” 或 “追加” 步骤重新组合路径。
- 独立预览每条路径中的更改。

最佳实践

- 使用 divergence 来实现自连接。
- 为并行转换创建数据副本。
- 规划您的重组策略（加入或追加）。
- 保持清晰的路径命名，以提高工作流程的可见性。

复合数据集

复合数据集使您能够在现有数据集的基础上进行构建，创建可在整个组织中共享和重复使用的分层数据转换结构。在 SPICE 和直接查询模式下，Quick Sight 支持多达 10 个级别的复合数据集。

创建复合数据集

要创建复合数据集，请在工作流程中执行以下操作：

1. 创建新数据集时选择 “输入” 步骤。
2. 在 “添加数据” 下选择 “数据集” 作为来源。
3. 选择要构建的现有数据集。
4. 根据需要应用其他变换。

5. 另存为新数据集。

主要特征

- 构建分层数据转换结构。
- 支持多达 10 个级别的数据集嵌套。
- 兼容 SPICE 和直接查询。
- 保持清晰的数据沿袭。
- 启用特定于团队的变换。

此功能增强了不同团队之间的协作。例如，

角色	处理建议	Output
全球分析师	使用全球业务逻辑创建数据集	数据集 A
美洲分析师	使用数据集 A，添加区域逻辑	数据集 B
US-West 分析师	使用数据集 B，添加本地逻辑	数据集 C

这种分层方法通过为转型层分配明确的所有权，在整个组织中促进业务逻辑的一致性。它创建了可追溯的数据谱系，同时支持多达 10 个级别的数据集嵌套，从而实现受控和系统的数据转换管理。

最佳实践

- 为每个转换层建立明确的所有权。
- 记录数据集的关系和依赖关系。
- 根据业务需求规划层次结构深度。
- 保持一致的命名惯例。
- 仔细查看和更新上游数据集。

SPICE-only features

Amazon Quick Sight 的 SPICE（Super-fast、并行、 In-memory 计算引擎）支持某些计算密集型的数据准备功能。这些转换是在 SPICE 中实现的，以获得最佳性能，而不是在查询时执行。

SPICE-only features

Steps	其他功能
• Append • 聚合 • 转置 • 取消透视	• 分歧

SPICE 和 DirectQuery

Steps	其他功能
• Input • 添加计算列 • 更改数据类型 • 重命名列 • 选择列 • 筛选条件 • 联接	• 复合数据集

最佳实践

- 将 SPICE 用于需要 SPICE-only 功能的工作流程。
- 选择 SPICE 可优化复杂转换和大型数据集的性能。
- 当不需要 SPICE-only 功能时，可以考虑 DirectQuery 满足实时数据需求。

在数据准备体验之间切换

传统数据准备体验是指在 2025 年 10 月之前存在的 Amazon Quick Sight 中以前的数据准备界面。新的数据准备体验是增强的可视化界面，可显示分步转换序列。旧数据集是在新的数据准备体验之前创建的数据集，而新数据集是指在 2025 年 10 月之后创建的数据集。

创建新数据集时，Quick Sight 会自动引导您进入新的数据准备体验。此可视化界面为数据转换任务提供了增强的功能和更高的可用性。

Opt-out 选项

在保存和发布数据集之前，如果愿意，您可以选择切换回传统的数据准备体验。这种灵活性使团队能够按照自己的节奏进行过渡，同时熟悉新界面。

> **Important**
>
> 如果在新体验中保存并发布了数据集，则无法选择返回旧版体验。这是设计使然，因为新体验具有重要的新功能，而传统体验不支持这些功能。因此，不支持将数据集从一种体验直接转换为另一种体验。您需要创建一个新的数据集才能切换到旧版体验。

过渡工作流程

在新的或旧版体验中保存数据集后，转换就无法直接从一种体验转换为另一种体验。但是，如果存在已发布的数据集版本，则可以使用版本控制转到旧版体验中的先前版本。

传统数据集将继续只能通过旧版界面进行查看和编辑。这样可以保持与先前建立的工作流程的兼容性。

在完全过渡之前，请花点时间熟悉新的数据准备体验。在处理旧数据集时，可以考虑使用新的体验创建新版本，以便将来进行修改。如果需要，可使用版本控制来维护对数据集旧版本的访问权限。记录从传统体验过渡到新体验时工作流程中的任何变化，以确保团队协调一致。

新的数据准备体验不支持的功能

虽然新的数据准备体验提供了增强的功能，但尚不支持旧版体验中的某些功能。本节概述了这些功能，并为处理受影响的工作流程提供了指导。

使用不支持的数据源时，Amazon Quick Sight 会自动默认使用旧版体验。对于其他不支持的功能，请选择数据准备页面右上角的切换到旧版体验。在旧版体验中创建的规则数据集仍与旧版和新版体验数据集兼容。

> **Note**
>
> 从 2026 年 5 月起，新的数据准备体验现在支持以下功能：
>
> - 增量刷新
> - 列文件夹

- 列描述
- 地理空间数据类型
- 从旧体验中选择 SPICE 父数据集（您现在可以使用旧版 SPICE 数据集作为新体验数据集的父数据集）。尚不支持旧版体验中的直接查询父数据集。

不支持的数据源

以下数据源目前仅在旧版体验中可用。

数据来源	说明
Salesforce	自动默认为旧版体验
S3 分析	支持 S3 数据源

其他不支持的功能

以下功能目前仅在旧版体验中可用。

功能类别	不支持的功能
数据集管理	数据集参数
数据类型	ELF/CLF 格式，S3 中的Zip/GZip 文件
配置选项	文件上传设置中的 “从行开始”，JODA 日期格式

未来发展

Amazon Quick Sight 计划将来在新的数据准备体验中实现这些功能。这种方法可确保新数据准备体验的初始发布优先考虑以下几点：

增强的功能

- 视觉变换工作流程
- 提高流程透明度
- 通过 Divergence 获得高级制备技术

- 强大的新功能，例如追加、聚合和透视

灵活采用

用户可以在发布数据集之前在体验之间进行选择，从而在团队按照自己的节奏过渡的同时确保工作流程不间断。这种方法允许立即访问新功能，同时通过传统体验保持对特殊需求的支持。

数据准备限制

Amazon Quick Sight 的数据准备体验旨在处理企业级数据集，同时保持最佳性能。以下限制可确保功能可靠。

数据集大小限制 (SPICE)

- 输出大小：高达 2TB 或 20 亿行
- 总输入大小：组合输入源不能超过 2TB
- 辅助表大小：合并大小限制为 20GB

> **Note**
>
> 主表是指工作流程中具有最大大小的表；所有其他表都是次要表。

工作流程结构限制

- 最大步骤：每个工作流程最多 256 个转换步骤
- 源表：每个工作流程最多 32 个导入步骤
- 输出列：工作流程中任何步骤最多有 2048 列，最终输出表有 2000 列
- 发散路径：单个步骤最多有 5 条路径（仅限 SPICE，不适用于 DirectQuery）
- 以@@ 数据集为源：SPICE 和 DirectQuery

这些限制旨在平衡灵活性与性能，实现复杂的数据转换，同时确保最佳的分析能力。

摄取行为发生变化

新的数据准备体验引入了 SPICE 摄取期间处理数据质量问题的重要变化。这一变化会显著影响数据集中的数据完整性和透明度。

在传统体验中，当遇到数据类型不一致（例如日期格式不正确或类似问题）时，在摄取过程中会跳过包含有问题单元格的整行。这种方法会减少最终数据集中的行数，从而可能掩盖数据质量问题。

新体验采用了更精细的方法来解决数据不一致问题。遇到有问题的单元格时，只有不一致的值才会转换为空值，同时保留整行。这种保留可确保其他列中的相关数据仍然可供分析。

对数据集质量的影响

当源数据包含不一致时，在新体验中创建的数据集通常会比旧版数据集包含更多的行。这种增强的方法有几个好处：

- 通过保留所有行来提高数据的完整性
- 提高识别数据质量问题的透明度
- 更好地了解有问题的值以进行补救
- 将相关数据保存在未受影响的列中

这一变化使分析师能够更有效地识别和解决数据质量问题，而不必在数据集中忽略有问题的行。

常见问题

1. 用户何时需要从全新体验切换到传统体验？

用户在处理包含当前不支持的功能的数据集时，必须返回旧版体验。Quick Sight正在积极努力将这些功能整合到即将发布的版本中的新体验中。

2. 当尝试在新体验中添加数据集时，为什么数据集会显示为灰色？ 数据集能否在传统体验和新体验之间进行组合？

目前，父数据集和子数据集必须存在于同一个体验环境中。您无法合并旧体验和新体验的数据集，因为新体验包括旧版体验中没有的其他功能，例如追加功能、Pivot 功能和 Divergence。

使用旧版体验中的父数据集

要使用旧版体验中的父数据集，您可以切换回该环境。只需导航到数据准备页面，然后选择右上角的“切换回传统体验” 即可。在那里，您可以根据需要创建子数据集。

未来发展

我们计划实施允许用户将旧数据集升级到新体验的功能。这种升级后的路径将允许在新体验中使用旧的家长数据集。

3. 为什么 Quick Sight 在实现与传统体验完全相同的功能之前推出新的数据准备体验？

新的数据准备体验是通过广泛的客户合作开发的，旨在应对现实世界的分析挑战。最初的发布会优先考虑：

增强的功能

- 视觉变换工作流程
- 提高流程透明度
- 通过 Divergence 获得高级制备技术
- 强大的新功能，例如追加、聚合和透视

灵活采用

用户可以在发布数据集之前在体验之间进行选择，从而在团队按照自己的节奏过渡的同时确保工作流程不间断。这种方法允许立即访问新功能，同时通过传统体验保持对特殊需求的支持。

4. 目前仅在旧版体验中可用的功能是否会添加到新体验中？

可以。Quick Sight正在积极努力将传统功能整合到新体验中。

5. API 更改如何影响现有的数据集创建脚本？

Quick Sight 在引入新功能的同时保持了向后兼容性：

- 现有脚本：旧版 API 脚本将继续运行，在旧版体验中创建数据集
- API 命名：当前 API 名称保持不变
- 新功能：其他 API 格式支持新体验的增强功能
- 文档：我们的 API 参考中提供了新体验的完整 API 规范

6. 发布后，数据集能否在体验之间进行转换？

- 未来迁移路径：Quick Sight将在未来添加一项功能，以轻松将旧数据集迁移到新体验。
- One-Way 流程：由于高级功能依赖性，不支持将数据集从新体验转换为旧格式

数据集丰富

数据集丰富是 Amazon Quick Sight 中的一项功能，它使数据集作者能够向其数据集添加丰富的语义元数据。通过提供描述、自定义说明和结构化元数据，您可以确保用户和 AI-powered 代理都了解数据集的含义以及如何使用它。

数据集丰富概述

数据集丰富使作者和作者专业人士能够在数据集级别和列级别使用语义上下文对数据集进行注释。此元数据将原始数据与业务环境联系起来。它为两个受众提供服务：

- 数据集使用者（其他作者、读者专业人士）— 获得更好的业务背景，了解每个数据集包含的内容、其目的和适当的用例。
- AI 代理 — 通过数据集问答回答问题时，接收更丰富的上下文信息，以生成更准确的查询和解释。

数据集丰富组件

Dataset-level 充实

> **Important**
>
> 请勿在 “数据集描述” 或 “自定义说明” 字段中添加敏感信息。所有数据集查看者都可以看到此信息。

数据集描述

业务层面的摘要，包括数据集所代表的内容、范围和预期用途。用户界面中的所有数据集使用者都可以看到此描述，这有助于他们快速了解数据集的用途。最大长度：5,000 个字符。

自定义说明

Free-form AI 代理专门使用的文本指令。这些说明指导 AI 如何解释、查询和推理数据集。最大长度：5,000 个字符。

文件上传

您可以上传一个 YAML、JSON 或 TXT 格式的文件，其中包含从第三方工具（例如 Databricks、dbt 或 Alation）导出的目录级语义元数据。这样一来，即可在一次上传中提取数百个列定义、业务规则和指标计算，从而无需逐列手动输入。最大长度：50,000 个字符。

Column-level 充实

文件夹

将列组织成逻辑分组，以便于浏览和理解。

栏目描述

对每列所代表的内容、其有效值和业务含义的易于理解的描述。最大长度：500 个字符。

其他注意事项

每列的补充上下文，例如数据质量注意事项、相关表格或常见分析模式。最大长度：2,000 个字符。

数据集扩充的好处

- 更准确 AI-powered 的数据集问答 — 更丰富的语义上下文可帮助 AI 代理生成更精确的 SQL 查询和解释，从而获得更好的答案。
- 让消费者更好地理解 — 描述和元数据可帮助组织中的所有用户了解数据集包含的内容以及如何正确使用它们。
- 缩放来自外部目录的元数据 — “文件上传” 允许作者通过单个操作从第三方目录工具中导入丰富的元数据，而不必逐列手动输入定义。

权限和要求

拥有企业版许可证的作者和作者专业人士可以丰富他们拥有或管理的任何数据集。

访问数据集扩展

要访问数据集扩展，请完成以下步骤。

1. 在数据准备体验中保存您的数据集。
2. 选择 Output（输出）选项卡。
3. 输入数据集描述和自定义说明，或上传语义元数据文件。

撰写有效的自定义指令

自定义指令是数据集丰富中最具影响力的组成部分。他们直接指导 AI 代理如何解释和查询数据集。以下是有效和无效的自定义指令的示例。

不错的自定义说明

示例 1 — 收入数据集

```
This dataset contains net revenue after returns and discounts, calculated
on an accrual basis. Revenue is recognized at the point of sale for retail
transactions and upon delivery confirmation for B2B orders. All figures are
in USD. The 'revenue' column specifically excludes taxes, shipping fees,
and promotional credits. For year-over-year comparisons, use the
'fiscal_year' field rather than 'calendar_year' as our fiscal year runs
April-March.
```

它为何有效：

- 澄清含糊不清的术语（净收入与总收入）
- 定义计算方法
- 指定货币和排除项
- 提供有关如何正确使用特定字段的指导

示例 2-客户数据集

```
Customer status definitions: 'Active' = purchased within last 12 months;
'Dormant' = 12-24 months since last purchase; 'Churned' = 24+ months
inactive. The 'customer_segment' field uses RFM analysis (Recency,
Frequency, Monetary). 'Lifetime_value' is calculated as total historical
spend, not predictive LTV. When analyzing customer counts, always filter
out 'is_test_account = true' to exclude internal test data.
```

它为何有效：

- 定义业务逻辑和阈值
- 解释首字母缩略词和方法
- 警告数据质量注意事项
- 指导正确筛选以进行准确分析

无效的自定义指令

示例-客户数据集

```
Contains customer information including names, addresses, purchase history,
and other details. Use this for customer analysis.
```

为什么它无效：

- 描述从列名中已经显而易见的内容
- 不提供任何业务背景或定义
- 不提供有关数据质量、计算或正确使用方法的指导
- 无助于人工智能区分相似的概念

编写出色的自定义指令的关键原则

- 澄清歧义 — 定义可以有多种解释的术语。
- 解释业务逻辑-记录计算、阈值和分类。
- 提供上下文-包括单位、时间段、货币和范围。
- 指南用法-解释用于特定分析的字段。
- 警告边缘情况 — 记录数据质量问题、测试记录或特殊情况。
- 要具体 — 使用具体的例子和精确的语言。

两种语义丰富方法

手动 UI-based 注释

数据集作者通过 Quick Sight 界面直接添加数据集和列描述以及自定义说明。Quick Sight 在用户界面中突出显示描述，帮助所有用户了解数据集内容、列定义和相应的用例。

从外部目录上传文件

数据集作者可以从外部目录中导出语义元数据，并通过 API 或 UI 以 YAML、JSON 或 TXT 格式为每个数据集附加一个文件。虽然这些信息由 AI 模型使用而不是显示在用户界面中，但它可以大规模实现目录级元数据。

消费层：数据集 Q & A

数据集问答是使用数据集丰富元数据的消费层。它使用户可以直接针对他们有权访问的数据集提出开放式的自然语言问题，而无需预先构建的仪表板或手动配置的主题。

AI 代理通过以下方式使用丰富上下文：

- 资产发现-代理使用数据集描述和语义元数据为用户的问题识别正确的数据集。
- Text-to-SQL 生成 — 自定义指令、列描述和上传的元数据可指导 AI 生成更准确的 SQL 查询。
- 受管控的响应-所有响应都遵守 Row-Level 安全 (RLS) 和 Column-Level 安全 (CLS) 规则。

如果不进行扩展，AI 代理就只有列名和数据类型可供使用，这些名称和数据类型通常含糊不清。通过充实，代理将获得所需的完整业务背景，以便：

- 消除相似的领域和概念的歧义
- 应用正确的计算和筛选器
- 了解特定于业务的阈值和分类
- 排除测试数据并适当地处理边缘情况

向数据集添加语义上下文后，用户可以在问答中引用该数据集并通过聊天进行查询。AI 代理使用添加的元数据来提供更准确的响应。

面向专业订阅者的数据集 Q & A

数据集问答使用户能够直接针对数据集提出自然语言问题，并获得基于基础数据的 AI-generated 答案。以前，数据集问答仅适用于可以访问数据集以构建仪表板和分析的作者角色（企业许可证持有者）。

从 2026 年 6 月 1 日起，专业版订阅者（Reader Pro）可以使用数据集查看权限。专业订阅者现在可以查看共享的数据集、查看架构（数据集名称、描述、列名和列描述），还可以使用 Chat 针对数据提问自然语言问题。

> **Note**
>
> 此更改不向专业版订阅者授予任何创作能力。专业订阅者无法创建分析、编辑数据集或修改架构。访问权限严格来说是共享数据集的查看和问答。

已共享数据集的访问权限

如果专业订阅者满足以下任一条件，他们将自动获得数据集视图访问权限：

- 他们是共享数据集的 Amazon Quick Sight 群组的成员。
- 他们是包含共享数据集的文件夹的成员。

作者或管理员无需采取任何操作——现有的共享配置会自动将数据集视图的访问权限扩展到已经属于这些群组或文件夹的专业订阅者。

与专业订阅者共享数据集

要向专业订阅者提供 “数据集视图” 访问其他数据集的权限，请使用以下方法之一：

- 将专业订阅者添加到 Amazon Quick Sight 群组，然后与该群组共享数据集。专业订阅者自动获得对数据集的 “查看” 访问权限。
- 将数据集放在专业订阅者拥有成员资格的文件夹中。专业版订阅者通过该文件夹自动继承查看权限。

在这两种情况下，专业订阅者均 View-only 可获得访问权限。他们可以查看数据集架构并使用数据集问答，但不能根据数据集编辑或创建分析。

专业订阅者可以用共享数据集做什么

以下列表汇总了专业订阅者对共享数据集的权限。

- 可以-查看数据集详细信息页面（参见架构，包括数据集名称、描述、列名和列描述）。
- 可以 — 使用问答与数据集聊天（提出自然语言问题并获得 AI-generated 答案）。
- 不能-根据数据集创建分析。
- 不能-编辑数据集（不进行转换，不更改架构）。

Summary

数据集丰富功能向数据集添加语义元数据以供 AI-powered 分析。通过花几分钟时间添加描述、自定义说明和元数据文件，数据集作者可以提高 AI-powered 问答的准确性，同时让组织中的每位消费者都更容易理解和访问他们的数据集。

描述数据

使用 Amazon Quick Sight，您可以添加有关数据集中列（字段）的信息或元数据。通过添加元数据，可以使数据集变得不言自明且更易于重用。这样做可以帮助数据管理员及其客户了解数据的来源及其含义。这是一种与使用数据集或将其与其他数据集组合以构建控制面板的用户进行沟通的方式。元数据对于组织之间共享的信息尤其重要。

向数据集添加元数据后，任何使用该数据集的用户都可以使用字段描述。正在主动浏览字段列表的用户在字段名称上停下来时就会出现列描述。正在编辑数据集或分析的用户可以看到列描述，但查看控制面

板的用户看不见。描述未格式化。您可以输入换行符和格式标记，编辑器会保留这些编辑。但是，显示的描述工具提示只能显示单词、数字和符号，而不能显示格式。

编辑列或字段的描述

1. 从 Quick 主页中，选择左侧的数据。
2. 在 “数据” 选项卡中，选择要处理的数据集。
3. 在打开的数据集详细信息页面上，选择右上角的编辑数据集。
4. 在打开的数据集页面上，在底部的表格预览或左侧的字段列表中选择列。
5. 要添加或更改描述，请执行以下操作之一：
   - 在屏幕底部，通过字段名称旁边的铅笔图标打开字段的设置。
   - 在字段列表中，从字段名称旁边的菜单 中打开字段的设置。然后从上下文菜单中选择编辑名称和描述。
6. 添加或更改字段的描述。

   要删除现有描述，请删除“描述”框中的所有文本。
7. （可选）对于名称，如果要更改字段的名称，可以在此处输入新名称。
8. 选择 Apply (应用) 以保存更改。选择取消以退出。

选择文件上传设置

如果使用的是文件数据来源，请确认上传设置，并在必要时进行更正。

> **Important**
>
> 如果需要更改上传设置，请在对数据集进行任何其他更改之前进行这些更改。更改上传设置会导致 Amazon Quick Sight 重新导入文件。该过程会覆盖您到目前为止所做的任何更改。

更改文本文件上传设置

文本文件上传设置包括文件标题指示符、文件格式、文本分隔符、文本限定符和起始行。如果使用的是 Amazon S3 数据来源，您选择的上传设置将应用于您选择在该数据集中使用的所有文件。

要更改文本文件上传设置，请按照以下过程操作。

1. 在数据准备页上，选择展开图标打开 Upload Settings 窗格。
2. 在 File format 中，选择文件格式类型。
3. 如果选择了 custom separated (CUSTOM) 格式，请在 Delimiter 中指定分隔符。
4. 如果文件不包含标题行，请取消选中 Files include headers 复选框。
5. 如果要从第一行以外的行开始，请在 Start from row 中指定行号。如果选中了 Files include headers 复选框，则将新的起始行被视为标题行。如果未选中 Files include headers 复选框，则将新的起始行视为第一个数据行。
6. 在 Text qualifier 中，选择文本限定符：单引号 (') 或双引号 (")。

更改 Microsoft Excel 文件上传设置

Microsoft Excel 文件上传设置包括范围标题指示符和整个工作表选择器。

要更改 Microsoft Excel 文件上传设置，请按照以下过程操作。

1. 在数据准备页上，选择展开图标打开 Upload Settings 窗格。
2. 将 Upload whole sheet 保留为选中状态。
3. 如果文件不包含标题行，请取消选中 Range contains headers 复选框。

数据准备经验（旧版）

主题

- 添加计算
- 联接数据
- 准备数据字段以便在 Amazon Quick Sight 中进行分析
- 使用 Amazon Quick Sight 筛选数据
- 预览数据集中的表

添加计算

使用以下一项或多项创建计算字段以转换数据：

- 运算符
- 函数

- 包含数据的字段
- 其他计算字段

您可以在数据准备期间或从分析页面中向数据集添加计算字段。如果在数据准备期间将计算字段添加到数据集中，则可以在使用该数据集的所有分析中使用该字段。在将一个计算字段添加到分析中的数据集时，只能在此分析中使用该字段。有关添加计算字段的更多信息，请参阅以下主题。

主题

- 添加计算字段
- Amazon Quick Sight 中的评估顺序
- 在 Quick Sight 中使用关卡感知计算
- Amazon Quick 的计算字段函数和运算符参考

添加计算字段

使用以下一项或多项创建计算字段以转换数据：

- 运算符
- 函数
- 聚合函数（只能将这些函数添加到分析中）
- 包含数据的字段
- 其他计算字段

您可以在数据准备期间或从分析页面中向数据集添加计算字段。如果在数据准备期间将计算字段添加到数据集中，则可以在使用该数据集的所有分析中使用该字段。在将一个计算字段添加到分析中的数据集时，只能在此分析中使用该字段。

分析支持单行运算和聚合运算。 Single-row操作是那些为每行提供（可能）不同的结果的操作。聚合操作提供的结果始终与整个行集相同。例如，如果您使用不带任何条件的简单字符串函数，它将更改每一行。如果您使用聚合函数，该规则将应用于组中的所有行。如果要查询美国的总销售额，则相同的数量应用于整个集合。如果需要特定状态的数据，则总销售额会反映新分组。它仍将为整个集合提供一个结果。

通过在分析内创建聚合的计算字段，您可以深入了解数据。在每个级别相应地重新计算聚合字段的值。数据集准备期间不能有这种类型的聚合。

例如，假设您要计算每个国家/地区、区域和州/省的利润百分比。您可以在分析中添加计算字段，(sum(salesAmount - cost)) / sum(salesAmount)。随后，在分析师深入到地理位置时，将计算每个国家/地区、区域和州/省的该字段。

主题

- 将计算字段添加到分析
- 将计算字段添加到数据集
- 处理计算字段中的十进制值

将计算字段添加到分析

当您将数据集添加到分析中时，数据集中存在的每个计算字段都会添加到分析中。您可以在分析级别添加其他计算字段，以创建仅在该分析中可用的计算字段。

将计算字段添加到分析

1. 打开 Quick 控制台。
2. 打开要更改的分析。
3. 在数据窗格中，选择左上角的添加，然后选择 + 计算字段。
    a. 在打开的计算编辑器中，执行以下操作：
    b. 为计算字段输入名称。
    c. 使用数据集、函数和运算符中的字段输入公式。
4. 完成后，选择保存。

有关如何使用 Quick Sight 中的可用函数创建公式的更多信息，请参阅Amazon Quick 的计算字段函数和运算符参考。

将计算字段添加到数据集

Amazon Quick Sight 作者可以在数据集创建的数据准备阶段生成计算字段。当您为数据集创建计算字段时，该字段将成为数据集中的新列。所有使用该数据集的分析都会继承该数据集的计算字段。

如果计算字段在行级别运行，并且数据集存储在行级别SPICE，则 Quick Sight 会在中计算并具体化结果。SPICE如果计算字段依赖于聚合函数，Quick Sight 会保留公式并在生成分析时执行计算。此类计算字段称为非具体化计算字段。

为数据集添加或编辑计算字段

1. 打开您希望使用的数据集。有关更多信息，请参阅 编辑数据集。
2. 在“数据准备”页面上，执行以下操作：
   - 要创建新字段，请选择左侧的添加计算字段。
   - 要编辑现有的计算字段，请从左侧的计算字段中选择该字段，然后从上下文（右键单击）菜单中选择编辑。
3. 在计算编辑器中，为添加标题输入描述性名称来命名新的计算字段。此名称出现在数据集的字段列表中，因此应与其他字段相似。在本示例中，我们将字段命名为 Total Sales This Year。
4. （可选）添加注释，例如用斜杠和星号将文本括起来，以说明表达式的作用。

```
/* Calculates sales per year for this year*/
```

5. 确定要使用的指标、函数和其他项目。在本示例中，我们需要确定以下内容：
   - 要使用的指标
   - 函数：ifelse 和 datediff

   我们想构建一个语句，类似于“如果销售发生在今年，则显示总销售额，否则显示 0。”

   要添加 ifelse 函数，请打开函数列表。选择全部以关闭所有函数的列表。现在，您应该会看到函数组：聚合、条件、日期等。

   选择条件，然后双击 ifelse 将其添加到工作区。

```
ifelse()
```

6. 将光标放在工作区的括号内，然后添加三个空白行。

```
ifelse(



)
```

7. 将光标放在第一个空白行上，找到 dateDiff 函数。它列在日期下的函数中。您也可以通过输入 **date** 使用搜索功能查找。dateDiff 函数返回名称中包含 *date* 的所有函数。它不会返回日期下列出的所有函数；例如，搜索结果中缺少 now 函数。

Double-click on 将其dateDiff添加到ifelse语句的第一个空行中。

```
ifelse(
dateDiff()


)
```

添加 dateDiff 使用的参数。将光标放在 dateDiff 括号内以开始添加 date1、date2 和 period：

1. 对于 date1：第一个参数是包含日期的字段。在字段下找到它，然后双击它或输入其名称将其添加到工作区。
2. 对于 date2，添加逗号，然后选择 truncDate() 作为函数。在括号内添加周期和日期，如下所示：**truncDate("YYYY", now())**
3. 对于 period：在 date2 后面添加逗号并输入 **YYYY**。这是一年的周期。要查看所有支持的周期列表，在函数列表中找到 dateDiff，然后选择了解更多以打开文档。如果您已经像现在一样查看文档，请参阅 dateDiff。

如果您愿意，可以添加一些空格以提高可读性。表达式应如下所示。

```
ifelse(
   dateDiff( {Date}, truncDate( "YYYY", now() ) ,"YYYY" )



)
```

8. 指定返回值。在我们的示例中，ifelse 中的第一个参数需要返回 TRUE 或 FALSE 的值。因为我们想要当前年份，并且将其与今年进行比较，所以指定 dateDiff 语句应返回 0。对于销售年份和当前年份之间没有区别的行，ifelse 的 if 部分评估为 true。

```
   dateDiff( {Date}, truncDate( "YYYY", now() ) ,"YYYY" ) = 0
```

要为去年 TotalSales 创建字段，可以将 0 更改为 1。

使用 addDateTime 而不是 truncDate，也能达到同样的目的。然后，对于之前的每一年，更改 addDateTime 的第一个参数来代表每一年。为此，您可以使用 -1 表示去年，-2 表示之前的一年，依此类推。如果您使用 addDateTime，则将每年的 dateDiff 函数保留为 = 0。

```
   dateDiff( {Discharge Date}, addDateTime(-1, "YYYY", now() ) ,"YYYY" ) = 0 /*
 Last year */
```

9. 将光标移到 dateDiff 下方的第一个空白行。添加逗号。

   对于 ifelse 语句的 then 部分，我们需要选择包含销售额的度量（指标）TotalSales。

   要选择字段，打开字段列表，然后双击字段将其添加到屏幕上。或者可以输入名称。在包含空格的名称周围添加大括号 { }。您的指标可能有不同的名称。您可以通过字段前面的数字符号（#）判断哪个字段是指标。

   现在，表达式应如下所示。

```
ifelse(
   dateDiff( {Date}, truncDate( "YYYY", now() ) ,"YYYY" ) = 0
   ,{TotalSales}

)
```

10. 添加 else 子句。ifelse 函数不需要子句，但我们想添加。出于报告的目的，您通常不希望有任何 null 值，因为有时会省略带 null 值的行。

    我们将 ifelse 的其余部分设置为 0。结果是，对于包含往年销售额的行，该字段为 0。

    为此，请在空白行上添加一个逗号，然后添加 0。如果您在开头添加了注释，则最终 ifelse 表达式应如下所示。

```
/* Calculates sales per year for this year*/
ifelse(
   dateDiff( {Date}, truncDate( "YYYY", now() ) ,"YYYY" ) = 0
   ,{TotalSales}
   ,0
)
```

11. 选择右上角的保存以保存您所做的工作。

如果表达式中有错误，编辑器会在底部显示错误消息。检查表达式中是否有红色的波浪线，然后将光标悬停在该行上以查看错误消息内容。常见错误包括标点符号缺失、参数缺失、拼写错误和数据类型无效。

要避免进行任何更改，请选择取消。

将参数值添加到计算字段

1. 您可以在计算字段中引用参数。通过将参数添加到表达式中，可以添加该参数的当前值。
2. 要添加参数，打开参数列表，然后选择要包含其值的参数。
3. （可选）要手动向将参数添加到表达式，请键入参数的名称。然后用大括号 {} 将其括起来，并加上 $ 前缀，例如 `${parameterName}`。

您可以更改数据集中任何字段的数据类型，包括计算字段的类型。您只能选择与字段中的数据相匹配的数据类型。

更改计算字段的数据类型

- 对于计算字段（左侧），选择要更改的字段，然后从上下文（右键单击）菜单中选择更改数据类型。

与数据集中的其他字段不同，计算字段无法禁用。相反，可以将其删除。

删除计算字段

- 对于计算字段（左侧），选择要更改的字段，然后从上下文（右键单击）菜单中选择删除。

处理计算字段中的十进制值

当您的数据集使用直接查询模式时，十进制数据类型的计算由数据集来源引擎的行为决定。在某些特定情况下，Quick Sight 会应用特殊处理来确定输出计算的数据类型。

当您的数据集使用 SPICE 查询模式并且计算字段被具体化时，结果的数据类型取决于特定的函数运算符和输入的数据类型。下表显示了一些数值计算字段的预期行为。

一元运算符

下表显示了根据您使用的运算符和输入值的数据类型输出哪种数据类型。例如，如果您在 abs 计算中输入一个整数，则输出值的数据类型为整数。

运算符	输入类型	输出类型
abs	Decimal-fixed	Decimal-fixed
	Int	Int
	Decimal-float	Decimal-float
ceil	Decimal-fixed	Int
	Int	Int
	Decimal-float	Int
exp	Decimal-fixed	Decimal-float
	Int	Decimal-float
	Decimal-float	Decimal-float
floor	Decimal-fixed	Int
	Int	Int
	Decimal-float	Int
ln	Decimal-fixed	Decimal-float
	Int	Decimal-float
	Decimal-float	Decimal-float
log	Decimal-fixed	Decimal-float
	Int	Decimal-float
	Decimal-float	Decimal-float
round	Decimal-fixed	Decimal-fixed

运算符	输入类型	输出类型
	Int	Decimal-fixed
	Decimal-float	Decimal-fixed
sqrt	Decimal-fixed	Decimal-float
	Int	Decimal-float
	Decimal-float	Decimal-float

二元运算符

下表根据您输入的两个值的数据类型显示输出哪种数据类型。例如，对于算术运算符，如果您提供两个整数数据类型，则计算结果将输出为整数。

对于基本运算符（+、-、*）：

	整数	Decimal-fixed	Decimal-float
整数	整数	Decimal-fixed	Decimal-float
Decimal-fixed	Decimal-fixed	Decimal-fixed	Decimal-float
Decimal-float	Decimal-float	Decimal-float	Decimal-float

对于除法运算符（/）：

	整数	Decimal-fixed	Decimal-float
整数	Decimal-float	Decimal-float	Decimal-float
Decimal-fixed	Decimal-float	Decimal-fixed	Decimal-float

	整数	Decimal-fixed	Decimal-float
Decimal-float	Decimal-float	Decimal-float	Decimal-float

对于指数运算符和模数运算符（^、%）：

	整数	Decimal-fixed	Decimal-float
整数	Decimal-float	Decimal-float	Decimal-float
Decimal-fixed	Decimal-float	Decimal-float	Decimal-float
Decimal-float	Decimal-float	Decimal-float	Decimal-float

Amazon Quick Sight 中的评估顺序

当您打开或更新分析时，在显示分析之前，Amazon Quick Sight 会按特定顺序评估分析中配置的所有内容。Amazon Quick Sight 将配置转换为数据库引擎可以运行的查询。无论您连接到数据库、软件即服务 (SaaS) 源还是 Amazon Quick Sight 分析引擎 (SPICE)，查询都会以类似的方式返回数据。

如果您了解评估配置的顺序，您就知道指示将特定筛选器或计算应用于数据的顺序。

下图显示了评估顺序。左边的列显示了不涉及关卡感知计算窗口 (LAC-W) 或 aggregate (LAC-A) 函数时的计算顺序。第二列显示包含计算字段的分析的计算顺序，用于在 prefilter (PRE_FILTER) 级别计算 LAC-W 表达式。第三列显示了包含计算字段的分析的计算顺序，用于计算预聚合 (PRE_AGG) 级别的 LAC-W 表达式。最后一列显示包含用于计算 LAC-A 表达式的计算字段的分析的计算顺序。在下图中，显示了评估顺序的详细说明。有关等级感知计算的更多信息，请参阅 在 Quick Sight 中使用关卡感知计算。



以下列表显示了 Amazon Quick Sight 在您的分析中应用配置的顺序。在数据集中设置的任何内容都在分析之外发生，例如，数据集级别的计算、筛选器和安全设置。它们都应用于基础数据。以下列表仅涵盖分析内发生的内容。

1. LAC-W 预过滤器级别：在分析筛选之前以原始表基数评估数据

   a. 简单计算：在标量等级进行计算，无需任何聚合或窗口计算。例如 `date_metric/60`, `parseDate(date, 'yyyy/MM/dd')`, `ifelse(metric > 0, metric, 0)`, `split(string_column, '|' 0)`。

   b. LAC-W 函数 PRE_FILTE R：如果视觉对象中涉及任何 LAC-W PRE_FILTER 表达式，Amazon Quick Sight 首先在原始表级别计算窗口函数，然后再计算任何筛选器。如果在 LAC-W 过滤器中

使用 PRE_FILTER 表达式，则此时会应用该表达式。例如 `maxOver(Population, [State, County], PRE_FILTER) > 1000`。

2. LAC-W PRE_AGG：在聚合之前以原始表基数评估数据
   a. 分析期间添加的筛选条件：此时将应用为视觉对象中的未聚合字段创建的筛选条件，这与 WHERE 子句类似。例如 `year > 2020`。
   b. LAC-W 函数 PRE_AGG：如果视觉对象中涉及任何 LAC-W PRE_AGG 表达式，Amazon Quick Sight 会在应用任何聚合之前计算窗口函数。如果在过滤器中使用 LAC-W PRE_AGG 表达式，则此时会应用该表达式。例如 `maxOver(Population, [State, County], PRE_AGG) > 1000`。
   c. Top/bottom N 个筛选器：在维度上配置为显示 top/bottom N 个项目的筛选器。
3. LAC-A 级别：在可视化聚合之前，在自定义级别评估聚合
   a. Custom-level 聚合：如果视觉对象中涉及任何LAC-A 表达式，则此时会对其进行计算。Amazon 根据上述筛选条件之后的表格QuickSight 计算聚合，并按计算字段中指定的维度进行分组。例如 `max(Sales, [Region])`。
4. 视觉对象等级：在视觉对象等级评估聚合和聚合后表计算，并将其余配置应用于视觉对象
   a. Visual-level 聚合：应始终应用可视化聚合，表格表格除外（其中维度为空）。使用此设置，将根据字段井中的字段计算聚合，并按视觉对象中的维度进行分组。如果任何筛选条件构建在聚合之上，则此时将应用该筛选条件，类似于 HAVING 子句。例如 `min(distance) > 100`。
   b. 表计算：如果视觉对象中引用了任何聚合后表计算（应将聚合表达式作为操作数），则此时会对其进行计算。Amazon Quick Sight 在可视化聚合之后执行窗口计算。同样，也会应用构建在此类计算上的筛选条件。
   c. 其他类别计算：此类计算仅存在于 line/bar/pie/donut 图表中。有关更多信息，请参阅 显示限制。
   d. 总计和小计：如果需要，可以在圆环图（仅限总计）、表格（仅限总计）和数据透视表中计算总计和小计。

在 Quick Sight 中使用关卡感知计算

适用于：企业版和标准版

通过Level-aware 计算 (LAC)，您可以指定要计算窗口函数或聚合函数的粒度级别。LAC 函数有两种类型：关卡感知计算——聚合 (LAC-A) 函数和关卡感知计算——窗口 () 函数。LAC-W

主题

- Level-aware 计算-聚合 (LAC-A) 函数
- Level-aware 计算-窗口 (LAC-W) 函数

Level-aware 计算-聚合 (LAC-A) 函数

使用 LAC-A 函数，您可以指定在哪个级别对计算进行分组。通过向现有聚合函数（例如 sum()，max()，count()）添加参数，您可以定义聚合所需的任何分组依据等级。添加的等级可以是任何维度，其独立于添加到视觉对象的维度。例如：

```
sum(measure,[group_field_A])
```

要使用 LAC-A 函数，请在计算编辑器中直接键入函数，方法是将预期的聚合级别添加为括号中的第二个参数。以下是聚合函数和函数的示例，供比较。 LAC-A

- 聚合函数：sum({sales})
- LAC-A 函数:sum({sales}, [{Country},{Product}])

计算 LAC-A 结果时使用方括号中的指定级别[ ]，可用作聚合函数的操作数。聚合函数的分组依据等级为视觉对象等级，分组依据字段添加到视觉对象的字段井中。

除了在方括号 [ ] 中创建静态 LAC 组密钥外，您还可以通过在方括号中放置参数 $visualDimensions 来使其动态适应视觉对象分组依据字段。这是系统提供的参数，与用户定义的参数截然不同。[$visualDimensions] 参数表示添加到当前视觉对象中分组依据字段井中的字段。以下示例说明如何将组密钥动态添加到视觉对象维度，或将组密钥从视觉对象维度中移除

- LAC-A 使用动态添加的群组密钥：sum({sales}, [${visualDimensions},{Country},{Products}])

  在计算视觉对象等级聚合之前，它会计算按 country、products 以及分组依据字段井中的任何其他字段分组的销售总额。
- LAC-A 使用动态移除的群组密钥：sum({sales}, [${visualDimensions},!{Country},!{Products}])

  在计算视觉对象等级聚合之前，它会计算按视觉对象分组依据字段井中的字段（country 和 product 除外）分组的销售总额。

您可以在 LAC 表达式中指定添加的组密钥或删除的组密钥，但不能同时指定两者。

LAC-A 以下聚合函数支持函数：

- avg
- count
- distinct_count
- max
- median
- min
- percentile
- percentileCont
- percentileDisc（百分位数）
- stdev
- stdevp
- sum
- var
- varp

LAC-A 例子

您可以使用 LAC-A 函数执行以下操作：

- 运行独立于与视觉对象中的等级的计算。例如，如果您进行以下计算，则仅汇总国家/地区等级的销售数量，但不汇总视觉对象中其他维度（区域或产品）的销售数量。

  ```
  sum({Sales},[{Country}])
  ```

- 对不在视觉对象中的维度运行计算。例如，如果您使用以下函数，则可以按区域计算各个国家/地区的平均销售总额。

  ```
  sum({Sales},[{Country}])
  ```

  尽管可视化中未包含国家/地区，但该 LAC-A 函数首先汇总国家/地区级别的销售额，然后通过视觉级别计算生成每个区域的平均数字。如果不使用该 LAC-A函数来指定级别，则会在每个区域的最低粒度级别（数据集的基本级别）上计算平均销售额（显示在销售额列中）。

- 与其他聚合函数和 LAC-W 函数 LAC-A 结合使用。有两种方法可以将 LAC-A 函数与其他函数嵌套。
  - 创建计算时，可以编写嵌套语法。例如，该 LAC-A 函数可以嵌套一个 LAC-W函数，用于按国家/地区计算每种产品平均价格的总销售额：

    ```
    sum(avgOver({Sales},[{Product}],PRE_AGG),[{Country}])
    ```

  - 向视觉对象添加 LAC-A 函数时，可以将计算与您在字段中选择的可视化级别聚合函数进一步嵌套。有关更改视觉对象中字段聚合的更多信息，请参阅 使用字段井在字段上更改或添加聚合。

LAC-A 限制

以下限制适用于 LAC-A 函数：

- LAC-A 所有加法和非加法聚合函数都支持函数，例如sum()count()、和。percentile() LAC-A 以 “if” 结尾的条件聚合函数（例如sumif()和）不支持函数countif()，也不支持以 “句点” 开头的周期ToDate聚合函数，例如periodToDateSum()和periodToDateMax()。
- Row-level 而且表和数据透视表中的LAC-A 函数目前不支持列级总计。在图表中添加行级或列级总计时，总数将显示为空白。其他非 LAC 维度不受影响。
- 目前不支持嵌套 LAC-A 函数。支持嵌套在常规聚合 LAC-A 函数和函数中的函数的 LAC-W 功能有限。

  例如，有效函数如下所示：

  - Aggregation(LAC-A())。例如：max(sum({sales}, [{country}]))
  - LAC-A(LAC-W())。例如：sum(sumOver({Sales},[{Product}],PRE_AGG), [{Country}])

  以下函数无效：

  - LAC-A(Aggregation())。例如：sum(max({sales}), [{country}])
  - LAC-A(LAC-A())。例如：sum(max({sales}, [{country}]),[category])
  - LAC-W(LAC-A())。例如：sumOver(sum({Sales},[{Product}]), [{Country}],PRE_AGG)

Level-aware 计算-窗口 (LAC-W) 函数

使用 LAC-W 函数，您可以指定用于计算计算的窗口或分区。 LAC-W 函数是一组可以在预过滤器或预聚合级别运行的窗口函数，例如denseRank、、。sumover() (maxover)例如：sumOver(measure,[partition_field_A],pre_agg)。

LAC-W 函数过去被称为级别感知聚合 (LAA)。

LAC-W 函数可帮助您回答以下类型的问题：

- 我有多少客户只下了 1 个采购订单？ 或 11 个？ 或 50 个？ 我们希望视觉对象使用计数作为维度而不是视觉对象中的度量。
- 对于终身支出超过 10 万美元的客户，每个细分市场的总销售额是多少？ 该视觉对象应只显示细分市场和每个细分市场的总销售额。
- 每个行业对整个公司利润的贡献（占总利润的百分比）是多少？ 我们希望能够筛选视觉对象以显示一些行业，以及它们如何为所展示行业的总销售额做出贡献。但是，我们还希望看到每个行业占整个公司总销售额的百分比（包括筛选出的行业）。
- 与行业平均值相比，每个类别的总销售额是多少？ 行业平均值应包括所有类别，即使在筛选后也是如此。
- 我的客户是如何分组到累积支出范围的？ 我们想使用分组作为维度而不是指标。

对于更复杂的问题，你可以在 Quick Sight 对你的设置进行评估的特定点之前注入计算或过滤器。要直接影响您的结果，您可以将计算级别关键字添加到表计算。有关 Quick Sight 如何评估查询的更多信息，请参阅Amazon Quick Sight 中的评估顺序。

LAC-W 函数支持以下计算级别：

- **PRE_FILTER**— 在应用分析中的筛选器之前，Quick Sight 会评估预过滤器的计算结果。然后，将应用在这些预筛选计算上配置的所有筛选器。
- **PRE_AGG**— 在计算显示屏级别的聚合之前，Quick Sight 会执行预聚合计算。然后，将应用在这些预聚合计算上配置的所有筛选器。此工作发生在应用顶部和底部 N 个筛选器之前。

您可以将 PRE_FILTER 或 PRE_AGG 关键字用作以下表计算函数中的参数。在指定计算级别时，可在函数中使用未聚合的度量。例如，您可以使用 `countOver({ORDER ID}, [{Customer ID}], PRE_AGG)`。通过使用 PRE_AGG，您可以指定 `countOver` 在预聚合级别执行。

- avgOver
- countOver
- denseRank
- distinctCountOver
- minOver
- maxOver

- 百分位数排名
- rank
- stdevOver
- stdevpOver
- sumOver
- varOver
- varpOver

默认情况下，每个函数的第一个参数都必须是聚合的度量。如果您使用 PRE_FILTER 或 PRE_AGG，则对第一个参数使用非聚合度量。

对于 LAC-W 函数，可视化聚合默认为MIN以消除重复项。要更改聚合，请打开字段的上下文菜单（右键单击），然后选择另一个不同聚合。

有关在现实生活场景中何时以及如何使用 LAC-W 函数的示例，请参阅 Amazon 大数据博客中的以下文章：使用 Amazon QuickSight 中的关卡感知聚合创建高级见解。

Amazon Quick 的计算字段函数和运算符参考

您可以在数据准备期间或从分析页面中向数据集添加计算字段。如果在数据准备期间将计算字段添加到数据集中，则可以在使用该数据集的所有分析中使用该字段。在将一个计算字段添加到分析中的数据集时，只能在此分析中使用该字段。

您可以使用以下函数和运算符来创建计算字段以转换数据。

主题

- 运算符
- 按类别列出函数
- 函数
- 聚合函数
- 表计算函数

运算符

您可以在计算字段中使用以下运算符。Quick 使用标准运算顺序：括号、指数、乘法、除法、加法、减法 (PEMDAS)。等于（=）和不等于（<>）比较区分大小写。

- 加 (+)
- 减 (–)
- 乘 (*)
- 除 (/)
- 取模 (%) – 另请参阅以下列表中的 mod( )。
- 幂 (^) – 另请参阅以下列表中的 exp( )。
- 等于 (=)
- 不等于 (<>)
- 大于 (>)
- 大于或等于 (>=)
- 小于 (<)
- 小于或等于 (<=)
- AND
- 或
- NOT

Amazon Quick 支持将以下数学函数应用于表达式。

- Mod(*number*, *divisor*) – 查找将一个数字除以除数之后的余数。
- Log(*expression*) – 返回给定表达式的以 10 为底的对数。
- Ln(*expression*) – 返回给定表达式的自然对数。
- Abs(*expression*) – 返回给定表达式的绝对值。
- Sqrt(*expression*) – 返回给定表达式的平方根。
- Exp(*expression*) – 返回以自然常数 e 为底且以指定表达式为幂的值。

要使冗长的计算更易于阅读，您可以使用圆括号来澄清分组和计算优先级。在以下语句中，不需要圆括号。首先处理乘法语句，然后将结果与 5 相加，返回值 26。但是，圆括号使语句更易于阅读，因此也易于维护。

```
5 + (7 * 3)
```

因为圆括号排在运算顺序的第一位，所以您可以改变运用其他运算符的顺序。例如，在以下语句中，先处理加法语句，然后将结果乘以 3 以返回值 36。

```
(5 + 7) * 3
```

示例：算术运算符

以下示例使用多个算术运算符确定扣除折扣后的销售总额。

```
(Quantity * Amount) - Discount
```

示例：(/) 除法

下面的示例使用除法将 3 除以 2。返回值 1.5。Amazon Quick 使用浮点除法。

```
3/2
```

示例：(=) 等于

使用 = 执行区分大小写的值比较。比较为 TRUE 的行包括在结果集中。

在以下示例中，在结果中包含 Region 字段为 **South** 的行。如果 Region 为 **south**，则排除这些行。

```
Region = 'South'
```

在下例中，比较结果为 FALSE。

```
Region = 'south'
```

以下示例显示一个比较，它将 Region 全部转换为大写形式 (**SOUTH**)，然后与 **SOUTH** 进行比较。这会返回区域为 **south**、**South** 或 **SOUTH** 的行。

```
toUpper(Region) = 'SOUTH'
```

示例：(**<>**)

不等号 **<>** 意味着小于或大于。

因此，如果 **x<>1**，则可以说成 x 小于 1 或大于 1。**<** 和 **>** 是一起计算的。或者说成 x 是除 1 以外的任何值。或者，x 不等于 1。

> **Note**
>
> 使用 **<>**，而不是 !=。

下例比较 Status Code 与数字值。这会返回 Status Code 不等于 **1** 的行。

```
statusCode <> 1
```

以下示例比较多个 statusCode 值。在此情况下，活动记录具有 activeFlag = 1。该示例返回以下条件之一适用的行：

- 对于活动记录，显示状态不是 1 或 2 的行
- 对于非活动记录，显示状态为 99 或 -1 的行

```
( activeFlag = 1 AND (statusCode <> 1 AND statusCode <> 2) )
OR
( activeFlag = 0 AND (statusCode= 99 OR statusCode= -1) )
```

示例：(^)

幂符号 ^ 表示 的 次幂。您可以将幂运算符与任何数值字段和任何有效指数一起使用。

以下示例是 2 的 4 次幂或 (2 * 2 * 2 * 2) 的简单表达式。这会返回值 16。

```
2^4
```

以下示例计算收入字段的平方根。

```
revenue^0.5
```

示例：AND、OR 和 NOT

以下示例使用 AND、OR 和 NOT 来比较多个表达式。表达式中使用了条件运算符，以标记不在华盛顿或俄勒冈州、享受特别促销并且订单超过 10 个的最大客户。如果未返回任何值，则使用值 n/a “”。

```
ifelse(( (NOT (State = 'WA' OR State = 'OR')) AND Orders > 10), 'Special Promotion
 XYZ', 'n/a')
```

示例：创建比较列表如“in”或“not in”

此例使用运算符来创建比较，以查找在指定值列表中存在或不存在的值。

以下示例比较 promoCode 与一个指定值列表。该示例返回 promoCode 位于列表 **(1, 2, 3)** 中的行。

```
promoCode    = 1
OR promoCode = 2
OR promoCode = 3
```

以下示例比较 promoCode 与一个指定值列表。该示例返回 promoCode 没有位于列表 **(1, 2, 3)** 中的行。

```
NOT(promoCode = 1
OR promoCode  = 2
OR promoCode  = 3
)
```

另一种表示方法是提供一个列表，其中 promoCode 不等于列表中的任何项。

```
promoCode     <> 1
AND promoCode <> 2
AND promoCode <> 3
```

示例：创建“between”比较

该示例使用比较运算符创建一个比较，以显示介于两个值之间的值。

以下示例检查 OrderDate 并返回 OrderDate 介于 2016 年第一天与最后一天之间的行。在这种情况下，我们希望包含第一天和最后一天，因此我们在比较运算符上使用了“或等于”。

```
OrderDate >= "1/1/2016" AND OrderDate <= "12/31/2016"
```

按类别列出函数

在本节中，您可以找到 Amazon Quick 中按类别排序的可用功能列表。

主题

- 聚合函数

- 条件函数
- 日期函数
- 数字函数
- 数学函数
- 字符串函数
- 表计算

聚合函数

Amazon Quick 中计算字段的聚合函数包括以下内容。这些仅在分析和可视化期间可用。所有这些函数都会返回按选定的一个或多个维度分组的值。对于每个聚合，还有一个有条件聚合。它们根据条件执行相同类型的聚合。

- avg 计算指定度量中的一组数字的平均值，并按照选定的一个或多个维度分组。
- avgIf 根据条件语句计算平均值。
- count 计算维度或度量中包含的值的个数，并按照选定的一个或多个维度分组。
- countIf 根据条件语句计算计数。
- distinct_count 计算维度或度量中包含的不同值的个数，并按照选定的一个或多个维度分组。
- distinct_countIf 根据条件语句计算不同值计数。
- max 返回指定度量的最大值，并按照选定的一个或多个维度分组。
- maxIf 根据条件语句计算最大值。
- median 返回指定度量的中值，并按照选定的一个或多个维度进行分组。
- medianIf 根据条件语句计算中位数。
- min 返回指定度量的最小值，并按照选定的一个或多个维度分组。
- minIf 根据条件语句计算最小值。
- percentile（`percentileDisc` 的别名）计算指定度量的第 n 个百分位数，并按照选定的一个或多个维度分组。
- percentileCont 根据指定度量的数字的连续分布计算第 n 个百分位数，并按照选定的一个或多个维度分组。
- percentileDisc（百分位数）根据指定度量的实际数字（按所选一个或多个维度分组）计算第 n 个百分位数。
- periodToDateAvg 按给定时间粒度（例如一个季度）到某个时间点的指定度量计算一组数字的平均值。

- periodToDateCount 按给定时间粒度（例如一个季度）到某个时间点的维度或度量（包括重复项）计算数值。
- periodToDateMax 返回给定时间粒度（例如一个季度）到某个时间点的指定度量的最大值。
- periodToDateMedian 返回给定时间粒度（例如一个季度）到某个时间点的指定度量的中值。
- periodToDateMin 返回给定时间粒度（例如一个季度）到某个时间点的指定度量或日期的最小值。
- periodToDatePercentile 按给定时间粒度（例如一个季度）到某个时间点的度量中的实际值计算百分位数。
- periodToDatePercentileCont 按给定时间粒度（例如一个季度）到某个时间点的度量中数值的连续分布计算百分位数。
- periodToDateStDev 根据样本按给定时间粒度（例如一个季度）到某个时间点的指定度量计算一组数字的标准差。
- periodToDateStDevP 根据样本按给定时间粒度（例如一个季度）到某个时间点的指定度量计算一组数字的总体标准差。
- periodToDateSum 按给定时间粒度（例如一个季度）到某个时间点的指定度量计算一组数字的和。
- periodToDateVar 按给定时间粒度（例如一个季度）到某个时间点的指定度量计算一组数字的样本方差。
- periodToDateVarP 按给定时间粒度（例如一个季度）到某个时间点的指定度量计算一组数字的总体方差。
- stdev 根据样本按指定的度量计算一组数字的标准差，并按照选定的一个或多个维度分组。
- stdevIf 根据条件语句计算样本标准差。
- stdevp 根据总体偏差计算指定度量中的一组数字的标准差，并按照选定的一个或多个维度分组。
- stdevpIf 根据条件语句计算总体偏差。
- var 根据样本按指定的度量计算一组数字的方差，并按照选定的一个或多个维度分组。
- varIf 根据条件语句计算样本方差。
- varp 根据总体偏差按指定的度量计算一组数字的方差，并按照选定的一个或多个维度分组。
- varpIf 根据条件语句计算总体方差。
- sum 按指定的度量对一组数字求和，并按照选定的一个或多个维度分组。
- sumIf 根据条件语句计算总和。

条件函数

Amazon Quick 中计算字段的条件函数包括以下内容：

- Coalesce 返回第一个不为 null 的参数值。
- Ifelse 对一组 if/then 表达式对进行计算，并返回计算结果为 true 的第一个 if 参数的 then 参数值。
- in 评估一个表达式以查看它是否在给定的值列表中。
- isNotNull 对表达式求值以确定其是否为 null。
- isNull 对表达式求值以确定其是否为 null。如果表达式为 null，`isNull` 将返回 true，否则，将返回 false。
- notIn 评估一个表达式以查看它是否不在给定的值列表中。
- nullIf 比较两个表达式。如果表达式相等，该函数返回 null。如果表达式不相等，该函数返回第一个表达式。
- switch 返回与第一个等于条件表达式的标签相匹配的表达式。

日期函数

Amazon Quick 中计算字段的日期函数包括以下内容：

- addDateTime 在提供的日期或时间中增加或减少时间单位。
- addWorkDays 将给定的工作日数与提供的日期或时间相加或相减。
- dateDiff 返回两个日期字段相差的天数。
- epochDate 将纪元日期转换为标准日期。
- Extract 返回日期值的指定部分。
- formatDate 使用您指定的模式格式化日期。
- 如果给定的日期时间值是工作日，isWorkDay 返回 TRUE。
- netWorkDays 返回所提供的两个日期值之间的工作日数。
- Now 返回当前日期和时间，同时将设置用于数据库，或将 UTC 用于文件和 Salesforce。
- truncDate 返回表示日期指定部分的日期值。

数字函数

Amazon Quick 中计算字段的数值函数包括以下内容：

- Ceil 将小数值向上舍入为大于它的最接近整数。
- decimalToInt 将小数值转换为整数。
- Floor 将小数值向下舍入到小于它的最接近整数。

- intToDecimal 将整数值转换为小数。
- Round 将小数值舍入为最接近的整数，或者，如果指定了精度，则舍入到最接近的小数位数。

数学函数

Amazon Quick 中计算字段的数学函数包括以下内容：

- Mod(*number*, *divisor*) – 查找将一个数字除以除数之后的余数。
- Log(*expression*) – 返回给定表达式的以 10 为底的对数。
- Ln(*expression*) – 返回给定表达式的自然对数。
- Abs(*expression*) – 返回给定表达式的绝对值。
- Sqrt(*expression*) – 返回给定表达式的平方根。
- Exp(*expression*) – 返回以自然常数 e 为底且以指定表达式为幂的值。

字符串函数

Amazon Quick 中计算字段的字符串（文本）函数包括以下内容：

- Concat 连接两个或多个字符串。
- contains 检查表达式是否包含子字符串。
- endsWith 检查表达式是否以指定的子字符串结尾。
- Left 返回字符串最左侧指定数量的字符。
- Locate 查找另一个字符串内的某个子字符串，并返回该子字符串之前的字符数。
- Ltrim 从字符串中移除前置空格。
- parseDate 解析一个字符串，以确定它是否包含某个日期值，如果找到则返回该日期。
- parseDecimal 解析字符串以确定其是否包含小数值。
- parseInt 解析字符串以确定其是否包含整数值。
- parseJson 解析来自本机 JSON 或文本字段中 JSON 对象的值。
- Replace 将一个字符串的一部分用新字符串替换。
- Right 返回字符串最右侧指定数量的字符。
- Rtrim 从字符串中移除尾随空格。
- Split 根据您选择的分隔符将字符串拆分为一个子字符串数组，并返回由位置指定的项目。
- startsWith 检查表达式是否以指定的子字符串开头。

- Strlen 返回一个字符串中的字符数。
- Substring 从指定位置开始，返回一个字符串中指定数量的字符。
- toLower 将字符串全部转为小写格式。
- toString 将输入表达式转为字符串格式。
- toUpper 将字符串全部转为大写格式。
- trim 从字符串中同时移除前置和尾随空格。

表计算

表计算由一组在分析中提供上下文的函数组成。它们为扩充的聚合分析提供支持。通过使用这些计算，您可以满足常见的业务方案要求，如计算总数的百分比、运行总和、差值、常见基准和排名。

在分析特定视觉对象中的数据时，您可以将表计算应用于当前数据集，以了解维度如何影响度量或它们如何相互影响。可视化数据是基于当前数据集的结果集，并应用了所有筛选条件、字段选择和自定义项。要查看该结果集的确切内容，您可以将视觉对象导出为文件。表计算函数 对数据执行运算以显示字段之间的关系。

Lookup-based 函数

- difference 计算基于一组分区和排序的度量与基于另一组分区和排序的度量之间的差值。
- lag 计算度量的滞后（上一个）值。
- lead 计算度量的前导（下一个）值。
- percentDifference 计算当前值和比较值之间的百分比差值。

Over 函数

- avgOver 计算度量在一个或多个维度中的平均值。
- countOver 计算字段在一个或多个维度中的计数。
- distinctCountOver 计算指定等级上按指定属性划分的操作数的不同计数。
- maxOver 计算度量在一个或多个维度中的最大值。
- minOver 度量在一个或多个维度中的最小值。
- percentileOver（`percentileDiscOver` 的别名）计算按维度列表分区的度量的第 n 个百分位数。
- percentileContOver 根据按维度列表分区的度量的数字的连续分布计算第 n 个百分位数。
- percentileDiscOver 根据按维度列表分区的度量的实际数字计算第 n 个百分位数。

- percentOfTotal 计算度量在总数中所占的百分比。
- periodOverPeriodDifference 计算按期间粒度和偏移量指定的两个不同时间段内的度量差异。
- periodOverPeriodLastValue 计算按周期粒度和偏移量指定的上一个时间段中度量的最后一个（上一个）值。
- periodOverPeriodPercentDifference 计算按期间粒度和偏移量指定的两个不同时间段内的度量差异百分比。
- periodToDateAvgOverTime 计算给定时间粒度（例如一个季度）到某个时间点的度量的平均值。
- periodToDateCountOverTime 计算给定时间粒度（例如一个季度）到某个时间点的维度或度量的计数。
- periodToDateMaxOverTime 计算给定时间粒度（例如一个季度）到某个时间点的维度或日期的最大值。
- periodToDateMinOverTime 计算给定时间粒度（例如一个季度）到某个时间点的维度或日期的最小值。
- periodToDateSumOverTime 计算给定时间粒度（例如一个季度）到某个时间点的度量的总和。
- sumOver 计算度量在一个或多个维度中的总和。
- stdevOver 根据样本计算按选定的一个属性或多个属性划分的指定度量的标准差。
- stdevpOver 根据总体偏差计算按选定的一个属性或多个属性划分的指定度量的标准差。
- varOver 根据样本计算按选定的一个属性或多个属性划分的指定度量的方差。
- varpOver 根据总体偏差计算按选定的一个属性或多个属性划分的指定度量的方差。

排名函数

- rank 计算度量或维度的排名。
- denseRank 计算度量或维度的排名，忽略重复值。
- percentileRank 根据百分位数计算指标或维度的排名。

运行函数

- runningAvg 计算度量的运行平均值。
- runningCount 计算度量的运行计数。
- runningMax 计算度量的运行最大值。
- runningMin 计算度量的运行最小值。

- runningSum 计算度量的运行总和。

窗口函数

- firstValue 计算按指定属性划分和排序的聚合度量或维度的第一个值。
- lastValue 计算按指定属性划分和排序的聚合度量或维度的最后一个值。
- windowAvg 计算按指定属性进行分区和排序的自定义窗口中聚合度量的平均值。
- windowCount 计算按指定属性进行分区和排序的自定义窗口中聚合度量的计数。
- windowMax 计算按指定属性进行分区和排序的自定义窗口中聚合度量的最大值。
- windowMin 计算按指定属性进行分区和排序的自定义窗口中聚合度量的最小值。
- windowSum 计算按指定属性进行分区和排序的自定义窗口中聚合度量的总和。

函数

在本节中，您可以找到 Amazon Quick 中提供的功能列表。要查看按类别排序的函数列表以及简要定义，请参阅按类别划分的函数。

主题

- addDateTime
- 添加 WorkDays
- Abs
- Ceil
- Coalesce
- Concat
- contains
- decimalToInt
- dateDiff
- endsWith
- epochDate
- Exp
- Extract
- Floor

- formatDate
- Ifelse
- in
- intToDecimal
- isNotNull
- isNull
- 是 WorkDay
- Left
- Locate
- Log
- Ln
- Ltrim
- Mod
- 网 WorkDays
- Now
- notIn
- nullIf
- parseDate
- parseDecimal
- parseInt
- parseJson
- Replace
- Right
- Round
- Rtrim
- Split
- Sqrt
- startsWith
- Strlen
- Substring

- 切换
- toLower
- toString
- toUpper
- trim
- truncDate

addDateTime

addDateTime 在一个日期时间值中加上或减去一个时间单位。例如，addDateTime(2,'YYYY',parseDate('02-JUL-2018', 'dd-MMM-yyyy')) 将返回 02-JUL-2020。您可以使用该函数对日期和时间数据执行日期运算。

语法

```
addDateTime(amount, period, datetime)
```

Arguments

amount

一个正或负的整数值，表示您希望在提供的日期时间字段中增加或减少的时间。

时段

一个正值或负值，表示您希望在提供的日期时间字段中增加或减少的时间。有效时间段如下所示：

- YYYY：返回日期的年份部分。
- Q：返回日期所属的季度（1–4）。
- MM：返回日期的月份部分。
- DD：返回日期的日期部分。
- WK：返回日期的星期部分。在 Amazon Quick 中，本周从周日开始。
- HH：返回日期的小时部分。
- MI：返回日期的分钟部分。
- SS：返回日期的秒部分。
- MS：返回日期的毫秒部分。

datetime

您希望执行日期运算的日期或时间。

返回类型

日期时间

示例

假设您具有一个名为 purchase_date 并具有以下值的字段。

```
2018 May 13 13:24
2017 Jan 31 23:06
2016 Dec 28 06:45
```

通过使用以下计算，addDateTime 修改这些值，如下所示。

```
addDateTime(-2, 'YYYY', purchaseDate)

2016 May 13 13:24
2015 Jan 31 23:06
2014 Dec 28 06:45


addDateTime(4, 'DD', purchaseDate)

2018 May 17 13:24
2017 Feb 4 23:06
2017 Jan 1 06:45


addDateTime(20, 'MI', purchaseDate)

2018 May 13 13:44
2017 Jan 31 23:26
2016 Dec 28 07:05
```

添加 WorkDays

addWorkDays 将指定的工作日数与给定的日期值相加或相减。该函数返回工作日的日期，该日期落在给定输入日期值之后或之前的指定工作日。

语法

```
addWorkDays(initDate, numWorkDays)
```

Arguments

initDate

用作计算开始日期的有效非 NULL 日期。

- 数据集字段 – 要向其添加此函数的数据集中的任何 date 字段。
- 日期函数 – 从其他 date 函数输出的任何日期，例如 parseDate、epochDate、addDateTime 等。

  Example

  ```
  addWorkDays(epochDate(1659484800), numWorkDays)
  ```

- 计算字段-任何返回date值的快速计算字段。

  Example

  ```
  calcFieldStartDate = addDateTime(10, “DD”, startDate)
  addWorkDays(calcFieldStartDate, numWorkDays)
  ```

- 参数-任何 Quick datetime 参数。

  Example

  ```
  addWorkDays($paramStartDate, numWorkDays)
  ```

- 上述参数值的任意组合。

num WorkDays

用作计算结束日期的非 NULL 整数。

- 文本 – 直接在表达式编辑器中键入的整数文本。

  Example

  ```
  
  ```

- 数据集字段 – 数据集中的任何日期字段

Example

```
```

- 标量函数或计算-任何从另一个函数返回整数输出的标量 Quick 函数`decimalToInt`，例如`abs`，等等。

  Example

  ```
  addWorkDays(initDate, decimalToInt(sqrt (abs(numWorkDays)) ) )
  ```

- 计算字段-任何返回`date`值的快速计算字段。

  Example

  ```
  someOtherIntegerCalcField = (num_days * 2) + 12
  addWorkDays(initDate, someOtherIntegerCalcField)
  ```

- 参数-任何 Quick `datetime` 参数。

  Example

  ```
  addWorkDays(initDate, $param_numWorkDays)
  ```

- 上述参数值的任意组合。

返回类型

整数

输出值

预期的输出值包括：

- 正整数（当 start_date < end_date 时）
- 负整数（当 start_date > end_date 时）
- 当其中一个或两个参数从 `dataset field` 中获得空值时，则为 NULL。

输入错误

不允许使用的参数值会导致错误，如以下示例所示。

- 不允许在表达式中使用文本 NULL 作为参数。

  Example

  ```
  addWorkDays(NULL, numWorkDays)
  ```

  Example

  ```
  Error
  At least one of the arguments in this function does not have correct type.
  Correct the expression and choose Create again.
  ```

- 不允许在表达式中使用字符串文本作为参数，或者使用除日期之外的任何其他数据类型。在以下示例中，字符串 **"2022-08-10"** 看起来像日期，但实际上是一个字符串。要使用该字符串，您必须使用可转换为日期数据类型的函数。

  Example

  ```
  addWorkDays("2022-08-10", 10)
  ```

  Example

  ```
  Error
  Expression addWorkDays("2022-08-10", numWorkDays) for function addWorkDays has
  incorrect argument type addWorkDays(String, Number).
  Function syntax expects Date, Integer.
  ```

示例

正整数作为 numWorkDays 参数将生成输入日期将来的日期。负整数作为 numWorkDays 参数将生成输入日期过去的结果日期。无论输入日期是工作日还是周末，numWorkDays 参数的零值都生成与输入日期相同的值。

addWorkDays 函数的运算粒度为：DAY。在任何低于或高于 DAY 等级的粒度下都无法保持准确度。

```
addWorkDays(startDate, endDate)
```

假设有一个名为 employmentStartDate 的字段，其值如下：

```
2022-08-10 2022-08-06 2022-08-07
```

使用上面的字段并进行以下计算，addWorkDays 返回修改后的值，如下所示：

```
addWorkDays(employmentStartDate, 7)

2022-08-19
2022-08-16
2022-08-16

addWorkDays(employmentStartDate, -5)


2022-08-02
2022-08-01
2022-08-03

addWorkDays(employmentStartDate, 0)

2022-08-10
2022-08-06
2022-08-07
```

以下示例根据每位员工的实际工作天数计算 2 年内支付给每位员工的按比例奖金总额。

```
last_day_of_work = addWorkDays(employment_start_date, 730)
total_days_worked = netWorkDays(employment_start_date, last_day_of_work)
total_bonus = total_days_worked * bonus_per_day
```



Abs

abs 返回给定表达式的绝对值。

语法

```
abs(expression)
```

Arguments

expression

表达式必须是数字。它可以是字段名、文本值或其他函数。

Ceil

ceil 将小数值向上舍入为大于它的最接近整数。例如，ceil(29.02) 将返回 30。

语法

```
ceil(decimal)
```

Arguments

decimal

使用小数数据类型的字段、文本值（如 **17.62**）或对输出小数的其他函数的调用。

返回类型

整数

示例

以下示例将一个小数字段向上舍入为大于它的最接近整数。

```
ceil(salesAmount)
```

以下是给定的字段值。

```
20.13
892.03
57.54
```

对于这些字段值，将返回以下值。

```
21
893
58
```

Coalesce

`coalesce` 返回第一个不为 null 的参数值。当找到非 null 值时，将不计算该列表中的剩余参数。如果所有参数都为 null，则结果为 null。0 长度字符串是有效值，系统不将其等同于 null。

语法

```
coalesce(expression1, expression2 [, expression3, ...])
```

Arguments

`coalesce` 接受两个或多个表达式作为参数。所有表达式必须具有相同的数据类型或能够隐式转换为相同的数据类型。

expression

该表达式可以是数字、日期时间或字符串。它可以是字段名、文本值或其他函数。

返回类型

`coalesce` 返回数据类型与输入参数相同的值。

示例

下面的示例检索某位客户的账单地址（如果存在）、其街道地址（如果没有账单地址）或返回“No address listed (未列出地址)”（如果两个地址都不存在）。

```
coalesce(billingAddress, streetAddress, 'No address listed')
```

Concat

`concat` 连接两个或多个字符串。

语法

```
concat(expression1, expression2 [, expression3 ...])
```

Arguments

`concat` 接受两个或多个字符串表达式作为参数。

expression

表达式必须是字符串。它可以是使用字符串数据类型的字段的名称、文本值（如 **`'12 Main Street'`**）或对输出字符串的其他函数的调用。

返回类型

字符串

示例

以下示例连接三个字符串字段，并添加适当的间距。

```
concat(salutation, ' ', firstName, ' ', lastName)
```

以下是给定的字段值。

```
salutation     firstName          lastName
-------------------------------------------------------
Ms.            Li                  Juan
Dr.            Ana Carolina        Silva
Mr.            Nikhil              Jayashankar
```

对于这些字段值，将返回以下值。

```
Ms. Li Juan
Dr. Ana Carolina Silva
Mr. Nikhil Jayashankar
```

以下示例连接两个字符串文本值。

```
concat('Hello', 'world')
```

将返回以下值。

```
Helloworld
```

contains

`contains` 评估您指定的子字符串是否存在于表达式中。如果表达式包含子字符串，则返回 true，否则返回 false。

语法

```
contains(expression, substring, string-comparison-mode)
```

Arguments

expression

表达式必须是字符串。它可以是使用字符串数据类型的字段的名称、文本值（如 **'12 Main Street'**）或对输出字符串的其他函数的调用。

substring

要根据表达式检查的字符集。子字符串可在表达式中出现一次或多次。

string-comparison-mode

（可选）指定要使用的字符串比较模式：

- CASE_SENSITIVE – 字符串比较区分大小写。
- CASE_INSENSITIVE – 字符串比较不区分大小写。

留空时此值默认为 CASE_SENSITIVE。

返回类型

布尔值

示例

默认区分大小写的示例

以下区分大小写的示例评估 state_nm 是否包含 **New**。

```
contains(state_nm, "New")
```

以下是给定的字段值。

```
New York
new york
```

对于这些字段值，将返回以下值。

```
true
false
```

不区分大小写的示例

以下不区分大小写的示例评估 state_nm 是否包含 **new**。

```
contains(state_nm, "new", CASE_INSENSITIVE)
```

以下是给定的字段值。

```
New York
new york
```

对于这些字段值，将返回以下值。

```
true
true
```

带条件语句的示例

包含函数可用作以下 If 函数中的条件语句：avgIf、minIf、distinct_countIf、countIf、maxIf、medianIf、stdevIf、stdevpIf、sumIf、varIf 和 varpIf。

以下示例仅在 state_nm 包含 **New** 时才对 Sales 进行求和。

```
sumIf(Sales,contains(state_nm, "New"))
```

不包含示例

条件 NOT 运算符可用于评估表达式是否不包含指定的子字符串。

```
NOT(contains(state_nm, "New"))
```

使用数值的示例

通过应用 toString 函数，可以在表达式或子字符串参数中使用数值。

```
contains(state_nm, toString(5) )
```

decimalToInt

decimalToInt 删除小数点和后面的数字以将小数值转换为整数数据类型。decimalToInt 不向上舍入。例如，decimalToInt(29.99) 将返回 29。

语法

```
decimalToInt(decimal)
```

Arguments

decimal

使用小数数据类型的字段、文本值（如 **17.62**）或对输出小数的其他函数的调用。

返回类型

整数

示例

以下示例将一个小数字段转换为整数。

```
decimalToInt(salesAmount)
```

以下是给定的字段值。

```
 20.13
892.03
 57.54
```

对于这些字段值，将返回以下值。

```
 20
892
 57
```

dateDiff

dateDiff 返回两个日期字段相差的天数。如果包含期间的值，则 dateDiff 返回期间间隔中的差异，而不是天数差异。

语法

```
dateDiff(date1, date2,[period])
```

Arguments

dateDiff 接受两个日期作为参数。指定期间是可选的。

日期 1

比较中的第一个日期。它可以是日期字段，也可以是对输出日期的其他函数的调用。

日期 2

比较中的第二个日期。它可以是日期字段，也可以是对输出日期的其他函数的调用。

时段

要返回的差异的期间（用引号括起来）。有效时间段如下所示：

- YYYY：返回日期的年份部分。
- 问：这将返回日期所属季度的第一天的日期。
- MM：返回日期的月份部分。
- DD：返回日期的日期部分。
- WK：返回日期的星期部分。在 Amazon Quick 中，本周从周日开始。
- HH：返回日期的小时部分。
- MI：返回日期的分钟部分。
- SS：返回日期的秒部分。
- MS：返回日期的毫秒部分。

返回类型

整数

示例

以下示例返回两个日期相差的天数。

```
dateDiff(orderDate, shipDate, "MM")
```

以下是给定的字段值。

```
orderDate          shipdate
============================
01/01/18            03/05/18
09/13/17            10/20/17
```

对于这些字段值，将返回以下值。

```
2
1
```

endsWith

endsWith 评估表达式是否以您指定的子字符串结尾。如果表达式以子字符串结尾，endsWith 返回 true，否则返回 false。

语法

```
endsWith(expression, substring, string-comparison-mode)
```

Arguments

expression

表达式必须是字符串。它可以是使用字符串数据类型的字段的名称、文本值（如 **'12 Main Street'**）或对输出字符串的其他函数的调用。

substring

要根据表达式检查的字符集。子字符串可在表达式中出现一次或多次。

string-comparison-mode

（可选）指定要使用的字符串比较模式：

- CASE_SENSITIVE – 字符串比较区分大小写。
- CASE_INSENSITIVE – 字符串比较不区分大小写。

留空时此值默认为 CASE_SENSITIVE。

返回类型

布尔值

示例

默认区分大小写的示例

以下区分大小写的示例评估 state_nm 是否以 **"York"** 结尾。

```
endsWith(state_nm, "York")
```

以下是给定的字段值。

```
New York
new york
```

对于这些字段值，将返回以下值。

```
true
false
```

不区分大小写的示例

以下不区分大小写的示例评估 state_nm 是否以 **"york"** 结尾。

```
endsWith(state_nm, "york", CASE_INSENSITIVE)
```

以下是给定的字段值。

```
New York
new york
```

对于这些字段值，将返回以下值。

```
true
true
```

带条件语句的示例

endsWith 函数可用作以下 If 函数中的条件语句：avgIf、minIf、distinct_countIf、countIf、maxIf、medianIf、stdevIf、stdevpIf、sumIf、varIf 和 varpIf。

以下示例仅在 state_nm 以 **"York"** 结尾为时才对 Sales 进行求和。

```
sumIf(Sales,endsWith(state_nm, "York"))
```

不包含示例

条件 NOT 运算符可用于评估表达式是否不以指定的子字符串开头。

```
NOT(endsWith(state_nm, "York"))
```

使用数值的示例

通过应用 toString 函数，可以在表达式或子字符串参数中使用数值。

```
endsWith(state_nm, toString(5) )
```

epochDate

epochDate使用 Joda 项目文档中 Class 中指定的格式模式语法，将纪元日期转换为 yyyy-MM-dd T kk: mm: ss.sss Z 格式的标准日期。 DateTimeFormat例如，2015-10-15T19:11:51.003Z。

epochDate支持与基于 Quick (SPICE) 中存储的数据集的分析一起使用。

语法

```
epochDate(epochdate)
```

Arguments

epochdate

一个纪元日期，它是以整数 (自 1970 年 1 月 1 日 00:00:00 UTC 以来经过的秒数) 形式表示的日期。

epochdate 必须为整数。它可以是使用整数数据类型的字段的名称、字面整数值，也可以是对输出整数的其他函数的调用。如果整数值大于 10 位数，则会丢弃第 10 位以后的数字。

返回类型

日期

示例

以下示例将纪元日期转换为标准日期。

```
epochDate(3100768000)
```

将返回以下值。

```
2068-04-04T12:26:40.000Z
```

Exp

exp 返回以自然常数 e 为底且以给定表达式为幂的值。

语法

```
exp(expression)
```

Arguments

expression

表达式必须是数字。它可以是字段名、文本值或其他函数。

Extract

extract 返回日期值的指定部分。如果对不包含时间信息的日期发出时间相关部分请求，则返回 0。

语法

```
extract(period, date)
```

Arguments

时段

希望从日期值中提取的时间段。有效时间段如下所示：

- YYYY：返回日期的年份部分。
- Q：返回日期所属的季度（1–4）。

- MM：返回日期的月份部分。
- DD：返回日期的日期部分。
- WD：返回周日期 (以整数表示，星期日为 1)。
- HH：返回日期的小时部分。
- MI：返回日期的分钟部分。
- SS：返回日期的秒部分。
- MS：返回日期的毫秒部分。

> **Note**
>
> 在版本 0.216 以下的 Presto 数据库中，不支持提取毫秒。

date

它可以是日期字段，也可以是对输出日期的其他函数的调用。

返回类型

整数

示例

以下示例从日期值中提取日期。

```
extract('DD', orderDate)
```

以下是给定的字段值。

```
orderDate
=========
01/01/14
09/13/16
```

对于这些字段值，将返回以下值。

```
01
13
```

Floor

floor 将小数值向下舍入到小于它的最接近整数。例如，floor(29.08) 将返回 29。

语法

```
floor(decimal)
```

Arguments

decimal

使用小数数据类型的字段、文本值（如 **17.62**）或对输出小数的其他函数的调用。

返回类型

整数

示例

以下示例将一个小数字段向下舍入为小于它的最接近整数。

```
floor(salesAmount)
```

以下是给定的字段值。

```
20.13
892.03
57.54
```

对于这些字段值，将返回以下值。

```
20
892
57
```

formatDate

formatDate 使用您指定的模式格式化日期。在准备数据时，可以使用 formatDate 重新格式化日期。要在分析中重新格式化日期，请从日期字段的上下文菜单中选择格式选项。

语法

```
formatDate(date, ['format'])
```

Arguments

date

它可以是日期字段，也可以是对输出日期的其他函数的调用。

format

(可选) 包含要应用的格式模式的字符串。此参数接受支持的日期格式中指定的格式模式。

如果您未指定格式，则此字符串默认为 yyyy-MM-dd T kk: mm: ss: SSS。

返回类型

字符串

示例

以下示例设置 UTC 日期的格式。

```
formatDate(orderDate, 'dd-MMM-yyyy')
```

以下是给定的字段值。

```
order date
==========
2012-12-14T00:00:00.000Z
2013-12-29T00:00:00.000Z
2012-11-15T00:00:00.000Z
```

对于这些字段值，将返回以下值。

```
13 Dec 2012
28 Dec 2013
14 Nov 2012
```

示例

如果日期包含单引号或撇号，例如 yyyyMMdd'T'HHmmss，则可以使用以下方法之一来处理此日期格式。

- 使用双引号括住整个日期，如以下示例所示：

```
formatDate({myDateField}, "yyyyMMdd'T'HHmmss")
```

- 通过在单引号或撇号的左侧添加反斜杠 (\) 来转义单引号或撇号，如以下示例所示：

```
formatDate({myDateField}, 'yyyyMMdd\'T\'HHmmss')
```

Ifelse

ifelse 对一组 if/then 表达式对进行计算，并返回计算结果为 true 的第一个 if 参数的 then 参数值。如果所有 if 参数的计算结果都不为 true，则返回 else 参数的值。

语法

```
ifelse(if-expression-1, then-expression-1 [, if-expression-n, then-expression-n
 ...], else-expression)
```

Arguments

ifelse 需要一个或多个 if/then 表达式对，else 参数只需要一个表达式。

if-expression

表达式的计算结果为 true 或 false。它可以是字段名称（如 **address1**）、文本值（如 **'Unknown'**）或其他函数（如 toString(salesAmount)）。例如，isNotNull(FieldName)。

如果您在 if 参数中使用了多个 AND 和 OR 运算符，请给语句加上括号以确定处理顺序。例如，以下 if 参数返回 2000 年 1、2 或 5 月份的记录。

```
ifelse((month = 5 OR month < 3) AND year = 2000, 'yes', 'no')
```

以下 if 参数使用相同的运算符，但返回任意年份的 5 月份的记录，或者返回 2000 年 1 或 2 月份的记录。

```
ifelse(month = 5 OR (month < 3 AND year = 2000), 'yes', 'no')
```

then-expression

在 if 参数的计算结果为 true 时，将返回该表达式。它可以是字段名称（如 **address1**）、文本值（如 **'Unknown'**）或对其他函数的调用。该表达式的数据类型必须与其他 then 参数和 else 参数相同。

else-expression

该表达式在所有 if 参数的计算结果都不为 true 时返回。它可以是字段名称（如 **address1**）、文本值（如 **'Unknown'**）或其他函数（如 toString(salesAmount)）。该表达式的数据类型必须与所有 then 参数相同。

返回类型

ifelse 返回与 then-expression 中的值具有相同数据类型的值。then 和 else 表达式返回的所有数据都必须是相同的数据类型或转换为相同的数据类型。

示例

以下示例为字段 country 生成一列别名。

```
ifelse(country = "United States", "US", country = "China", "CN", country = "India",
 "IN", "Others")
```

对于此类用例，根据文本列表评估字段中的每个值，并返回与第一个匹配值相对应的结果，建议使用函数 switch 来简化您的工作。可以使用 switch 将前面的示例重写为以下语句：

```
switch(country,"United States","US","China","CN","India","IN","Others")
```

以下示例将每位客户的销售额归类为人类可读的级别。

```
ifelse(salesPerCustomer < 1000, “VERY_LOW”, salesPerCustomer < 10000, “LOW”,
 salesPerCustomer < 100000, “MEDIUM”, “HIGH”)
```

以下示例使用 AND、OR 和 NOT 来比较多个表达式，表达式中使用了条件运算符，以标记不在华盛顿或俄勒冈州、享受特别促销并且订单超过 10 个的最大客户。如果没有返回值，则使用值 'n/a'。

```
ifelse(( (NOT (State = 'WA' OR State =  'OR')) AND Orders > 10),  'Special Promotion
 XYZ',  'n/a')
```

以下示例仅使用 OR 生成一个新列，该列包含与每个 country 对应的大洲名称。

```
ifelse(country = "United States" OR country = "Canada", "North America", country =
 "China" OR country = "India" OR country = "Japan", "Asia", "Others")
```

可以简化前面的示例，如下一个示例所示。以下示例使用 ifelse 和 in 在新列中为测试值位于文本列表中的任何行创建值。您也可以将 ifelse 与 notIn 搭配使用。

```
ifelse(in(country,["United States", "Canada"]), "North America", in(country,
["China","Japan","India"]),"Asia","Others")
```

作者可以将文本列表保存在多值参数中，并在 in 或 notIn 函数中使用该参数。除了文本列表存储在两个多值参数中之外，以下示例与前面的示例相同。

```
ifelse(in(country,${NorthAmericaCountryParam}), "North America", in(country,
${AsiaCountryParam}),"Asia", "Others")
```

以下示例根据销售总额为销售记录分配一个组。每个 if-then 短语的结构都模仿了 between 的行为，这个关键字目前在计算字段表达式中不起作用。例如，比较 salesTotal >= 0 AND salesTotal < 500 的结果返回的值与 SQL 比较 salesTotal between 0 and 499 的值相同。

```
ifelse(salesTotal >= 0 AND salesTotal < 500, 'Group 1', salesTotal >= 500 AND
 salesTotal < 1000, 'Group 2', 'Group 3')
```

以下示例通过使用 coalesce 返回第一个非 NULL 值来测试 NULL 值。无需记住日期字段中 NULL 的含义，而是可以使用可读的描述来代替。如果断开连接日期为 NULL，则该示例将返回暂停日期，除非这两个日期均为 NULL。然后 coalesce(DiscoDate, SuspendDate, '12/31/2491') 返回 '12/31/2491'。返回值必须与其他数据类型匹配。这个日期可能看起来像是一个不寻常的值，但是 25 世纪的日期合理地模拟了“时间结束”，即数据集市中的最高日期。

```
ifelse (  (coalesce(DiscoDate, SuspendDate, '12/31/2491') = '12/31/2491'),  'Active
 subscriber', 'Inactive subscriber')
```

以下内容以更具可读性的格式显示了一个更复杂的示例，只是为了说明您不需要将代码全部压缩成一长行。此示例提供了对调查结果值的多重比较。它处理此字段的潜在 NULL 值，并对两个可接受的范围

进行分类。它还会标记一个需要更多测试的范围和另一个无效（超出范围）的范围。对于所有剩余值，它会应用 else 条件，并将该行标记为在该行上的日期三年后需要重新测试。

```
ifelse
(
    isNull({SurveyResult}), 'Untested',
    {SurveyResult}=1, 'Range 1',
    {SurveyResult}=2, 'Range 2',
    {SurveyResult}=3, 'Need more testing',
    {SurveyResult}=99, 'Out of Range',
    concat
    (
        'Retest by ',
        toString
        (
           addDateTime(3, "YYYY", {Date})
        )
    )
)
```

以下示例将“手动”创建的区域名称分配给一组州。它还使用空格和 /* */ 中包装的注释来简化代码的维护。

```
ifelse
(    /* NE REGION*/
     locate('New York, New Jersey, Connecticut, Vermont, Maine, Rhode Island, New
 Hampshire',{State}) > 0,
    'Northeast',

     /* SE REGION*/
     locate('Georgia, Alabama, South Carolina, Louisiana',{State}) > 0,
    'Southeast',

    'Other Region'
)
```

区域标记的逻辑分解如下：

1. 我们列出了要为每个区域设置的州，用引号将每个列表括起来，使每个列表成为一个字符串，如下所示：

- 'New York, New Jersey, Connecticut, Vermont, Maine, Rhode Island, New Hampshire'
- 'Georgia, Alabama, South Carolina, Louisiana'
- 您可以添加更多设置，也可以根据需要使用国家/地区、城市、省份或 What3Words。

2. 我们询问列表中是否找到了 State（每行）的值，如果在列表中找到该州，则使用 locate 函数返回一个非零值，如下所示。

```
locate('New York, New Jersey, Connecticut, Vermont, Maine, Rhode Island, New
 Hampshire',{State})

and

locate('Georgia, Alabama, South Carolina, Louisiana',{State})
```

3. locate 函数返回的是数字而不是 TRUE 或 FALSE，但 ifelse 需要使用 TRUE/FALSE 布尔值。为了解决这个问题，我们可以将 locate 的结果与一个数字进行比较。如果该州在列表中，则返回值大于零。

   a. 询问该州是否存在。

   ```
   locate('New York, New Jersey, Connecticut, Vermont, Maine, Rhode Island, New
    Hampshire',{State}) > 0
   ```

   b. 如果存在该区域，则将其标记为特定区域，在本例中为东北区域。

   ```
   /*The if expression:*/     locate('New York, New Jersey, Connecticut, Vermont,
    Maine, Rhode Island, New Hampshire',{State}) > 0,
   /*The then expression:*/   'Northeast',
   ```

4. 因为我们有不在列表中的州，也因为 ifelse 需要单个 else 表达式，所以我们提供 'Other Region' 作为剩余州的标签。

```
/*The if expression:*/     locate('New York, New Jersey, Connecticut, Vermont, Maine,
 Rhode Island, New Hampshire',{State}) > 0,
/*The then expression:*/   'Northeast',
/*The else expression:*/   'Other Region'
```

5. 我们将所有这些都包装在 ifelse( ) 函数中以获得最终版本。以下示例省略了原始版本中的东南区域的州。您可以重新添加这些州来代替 *<insert more regions here>* 标签。

如果要添加更多区域，则可以构造这两行的更多副本，并根据自己的目的更改州列表。您可以将区域名称更改为适合自己的名称，也可以将字段名称从 State 更改为所需的任何名称。

```
ifelse
(
/*The if expression:*/     locate('New York, New Jersey, Connecticut, Vermont, Maine,
 Rhode Island, New Hampshire',{State}) > 0,
/*The then expression:*/   'Northeast',

/*<insert more regions here>*/

/*The else expression:*/   'Other Region'
)
```

> **Note**
>
> 还有其他方法可以对 if 表达式进行初始比较。例如，假设您提出了一个问题：“这个列表中没有缺少哪些州？” 而不是“列表上有哪些州？” 如果您这样做，可能会用不同的措辞。您可以将 locate 语句与零进行比较以查找列表中缺少的值，然后使用 NOT 运算符将它们归类为“未缺失”，如下所示。
>
> ```
> /*The if expression:*/      NOT (locate('New York, New Jersey, Connecticut,
>  Vermont, Maine, Rhode Island, New Hampshire',{State}) = 0),
> ```
>
> 两个版本都是正确的。您选择的版本应该对您和您的团队最有意义，这样您就可以轻松对其进行维护。如果所有选项看起来都相同，请选择最简单的选项。

in

in 评估文本列表中是否存在表达式。如果列表包含表达式，则返回 true，否则返回 false。对于字符串类型输入，in 区分大小写。

in 接受两种文本列表，一种是手动输入的列表，另一种是多值参数。

语法

使用手动输入的列表：

```
in(expression, [literal-1, ...])
```

使用多值参数：

```
in(expression, $multivalue_parameter)
```

参数

expression

要与文本列表中的元素进行比较的表达式。可以是字段名称（例如 address）、字面值（例如“**Unknown**”）、单值参数或对另一个标量函数的调用，前提是此函数不是聚合函数或表计算。

文本列表

（必填）这可以是手动输入的列表或多值参数。此参数最多接受 5,000 个元素。但是，在直接查询第三方数据来源（例如 Oracle 或 Teradata）时，限制可能会更小。

- 手动输入的列表 – 列表中的一个或多个要与表达式进行比较的文本值。列表应用方括号括起来。所有要比较的文本必须与表达式具有相同的数据类型。
- 多值参数 – 作为文本列表传入的预定义多值参数。多值参数必须与表达式具有相同的数据类型。

返回类型

布尔值： TRUE/FALSE

使用静态列表的示例

以下示例评估 origin_state_name 字段的字符串列表中的值。比较字符串类型输入时，in 仅支持区分大小写的比较。

```
in(origin_state_name,["Georgia", "Ohio", "Texas"])
```

以下是给定的字段值。

```
"Washington"
        "ohio"
        "Texas"
```


对于这些字段值，将返回以下值。

```
false
        false
        true
```

第三个返回值为 true，因为只有“Texas”是包含的值之一。

以下示例评估 fl_date 字段的字符串列表中的值。为了匹配类型，toString 用于将日期类型转换为字符串类型。

```
in(toString(fl_date),["2015-05-14","2015-05-15","2015-05-16"])
```



表达式参数中支持文本和 NULL 值，以便与列表中的文本进行比较。以下两个示例都将生成一列 TRUE 值的新列。

```
in("Washington",["Washington","Ohio"])
```

```
in(NULL,[NULL,"Ohio"])
```

使用多值参数的示例

假设作者创建了一个包含所有州名列表的多值参数。然后，作者添加了一个控件，允许读者从列表中选择值。


接下来，读者从参数的下拉列表控件中选择三个值，即“Georgia”、“Ohio”和“Texas”。在本例中，以下表达式等同于第一个示例，其中这三个州名称作为文本列表传递，以便与 original_state_name 字段进行比较。

```
in (origin_state_name, ${stateName MultivalueParameter})
```

使用 **ifelse** 的示例

in 可以作为布尔值嵌套在其他函数中。一个例子是，作者可以计算列表中的任何表达式并使用 in 和 ifelse 返回他们想要的值。以下示例评估航班的 dest_state_name 是否位于特定的美国州列表中，并根据比较结果返回不同的州类别。

```
ifelse(in(dest_state_name,["Washington", "Oregon","California"]), "WestCoastUSState",
 "Other US State")
```



intToDecimal

`intToDecimal` 将整数值转换为小数数据类型。

语法

```
intToDecimal(integer)
```

Arguments

int

使用整数数据类型的字段、文本值（如 **14**）或对输出整数的其他函数的调用。

返回类型

传统数据准备体验中的十进制（固定）。

全新的数据准备体验中的十进制（浮点型）。

示例

以下示例将一个整数字段转换为小数。

```
intToDecimal(price)
```

以下是给定的字段值。

```
20
892
57
```

对于这些字段值，将返回以下值。

```
20.0
892.0
58.0
```

您可以在分析中应用任意格式设置，例如，将 `price` 格式化为货币。

isNotNull

`isNotNull` 对表达式求值以确定其是否为 null。如果表达式不为 null，`isNotNull` 将返回 true，否则，将返回 false。

语法

```
isNotNull(expression)
```

Arguments

expression

表达式的计算结果为 null 或非 null。它可以是字段名称（如 **`address1`**）或对输出字符串的其他函数的调用。

返回类型

布尔值

示例

以下示例计算 sales_amount 字段的值是否为 null。

```
isNotNull(salesAmount)
```

以下是给定的字段值。

```
20.13
(null)
57.54
```

对于这些字段值，将返回以下值。

```
true
false
true
```

isNull

`isNull` 对表达式求值以确定其是否为 null。如果表达式为 null，`isNull` 将返回 true，否则，将返回 false。

语法

```
isNull(expression)
```

Arguments

expression

表达式的计算结果为 null 或非 null。它可以是字段名称（如 **`address1`**）或对输出字符串的其他函数的调用。

返回类型

布尔值

示例

以下示例计算 sales_amount 字段的值是否为 null。

```
isNull(salesAmount)
```

以下是给定的字段值。

```
20.13
(null)
57.54
```

对于这些字段值，将返回以下值。

```
false
true
false
```

以下示例测试 ifelse 语句中的 NULL 值，改为返回人类可读的值。

```
ifelse( isNull({ActiveFlag}) , 'Inactive',  'Active')
```

是 WorkDay

isWorkDay 评估给定的日期时间值以确定该值是否为工作日。

isWorkDay 假设标准每周工作 5 天，从星期一开始，到星期五结束。假设星期六和星期日为周末。该函数始终按 DAY 粒度计算其结果，并且不包括给定的输入日期。

语法

```
isWorkDay(inputDate)
```

Arguments

inputDate

要评估的日期时间值。有效值如下所示：

- 数据集字段：要向其添加此函数的数据集中的任何 date 字段。
- 日期函数：从其他 date 函数输出的任何日期，例如，parseDate。
- 计算字段：任何返回date值的快速计算字段。
- 参数：任何快速DateTime参数。

返回类型

整数（0 或 1）

示例

以下示例确定 application_date 字段是否为工作日。

假设有一个名为 application_date 的字段，其值如下：

```
2022-08-10
2022-08-06
2022-08-07
```


当您使用这些字段并添加以下计算时，isWorkDay 返回以下值：

```
isWorkDay({application_date})

1
0
0
```

以下示例使用条件格式筛选在工作日结束雇佣的员工，并确定他们的雇佣是在工作日还是周末开始：

```
is_start_date_work_day = isWorkDay(employment_start_date)
is_end_date_work_day = isWorkDay(employment_end_date)
```



Left

`left` 返回字符串最左侧的字符，包括空格。您可以指定要返回的字符数。

语法

```
left(expression, limit)
```

Arguments

expression

表达式必须是字符串。它可以是使用字符串数据类型的字段的名称、文本值（如 **`'12 Main Street'`**）或对输出字符串的其他函数的调用。

limit

要从 expression 返回的字符数，从字符串中的第一个字符开始。

返回类型

字符串

示例

以下示例返回字符串中的前 3 个字符。

```
left('Seattle Store #14', 3)
```

将返回以下值。

```
Sea
```

Locate

`locate` 查找您在一个字符串中指定的子字符串，并返回子字符串的第一个字符在该字符串中的位置。如果未找到子字符串，该函数将返回 0。该函数以 1 为基准。

语法

```
locate(expression, substring, start)
```

Arguments

expression

表达式必须是字符串。它可以是使用字符串数据类型的字段的名称、文本值（如 **`'12 Main Street'`**）或对输出字符串的其他函数的调用。

substring

您要在 expression 中查找的一组字符。子字符串可在 expression 中出现一次或多次。

start

(可选) 如果 substring 出现多次，请使用 start 确定该函数应从字符串中的哪一位置开始查找子字符串。例如，假设您要查找某个子字符串的第二个示例，并且您认为它通常会出现在前 10 个字符之后，则指定 start (开始) 值为 10。应该从 1 开始。

返回类型

整数

示例

以下示例返回有关子字符串“and”在字符串中首次出现的位置的信息。

```
locate('1 and 2 and 3 and 4', 'and')
```

将返回以下值。

```
3
```

以下示例返回有关子字符串“and”在字符串中第四个字符后首次出现的位置的信息。

```
locate('1 and 2 and 3 and 4', 'and', 4)
```

将返回以下值。

```
9
```

Log

log 返回给定表达式的以 10 为底的对数。

语法

```
log(expression)
```

Arguments

expression

表达式必须是数字。它可以是字段名、文本值或其他函数。

Ln

ln 返回给定表达式的自然对数。

语法

```
ln(expression)
```

Arguments

expression

表达式必须是数字。它可以是字段名、文本值或其他函数。

Ltrim

`ltrim` 从字符串中移除前置空格。

语法

```
ltrim(expression)
```

Arguments

expression

表达式必须是字符串。它可以是使用字符串数据类型的字段的名称、文本值（如 **'12 Main Street'**）或对输出字符串的其他函数的调用。

返回类型

字符串

示例

以下示例从字符串中删除前置空格。

```
ltrim('   Seattle Store #14')
```

将返回以下值。

```
Seattle Store #14
```

Mod

使用 mod 函数查找将一个数字除以除数之后的余数。您可以互换使用 mod 函数或取模运算符 (%)。

语法

```
mod(number, divisor)
```

```
number%divisor
```

Arguments

number

数字是您要除以并查找其余数的正整数。

除数

除数是您要除的正整数。如果除数为零，则此函数将返回除以 0 错误。

示例

以下示例返回 17 除以 6 时的取模。第一个示例使用 % 运算符，第二个示例使用 mod 函数。

```
17%6
```

```
mod( 17, 6 )
```

将返回以下值。

```
5
```

网 WorkDays

netWorkDays返回提供的两个日期字段之间的工作日数，甚至返回使用其他快速日期函数（例如parseDate或epochDate作为整数）生成的自定义日期值。

netWorkDays 假设标准每周工作 5 天，从星期一开始，到星期五结束。假设星期六和星期日为周末。计算结果包括 startDate 和 endDate。该函数运行并显示 DAY 粒度的结果。

语法

```
netWorkDays(startDate, endDate)
```

Arguments

startDate

用作计算开始日期的有效非 NULL 日期。

- 数据集字段：要向其添加此函数的数据集中的任何 date 字段。
- 日期函数：从其他 date 函数输出的任何日期，例如，parseDate。
- 计算字段：任何返回date值的快速计算字段。
- 参数：任何 Quick DateTime 参数。
- 上述参数值的任意组合。

endDate

用作计算结束日期的有效非 NULL 日期。

- 数据集字段：要向其添加此函数的数据集中的任何 date 字段。
- 日期函数：从其他 date 函数输出的任何日期，例如，parseDate。
- 计算字段：任何返回date值的快速计算字段。
- 参数：任何 Quick DateTime 参数。
- 上述参数值的任意组合。

返回类型

整数

输出值

预期的输出值包括：

- 正整数（当 start_date < end_date 时）
- 负整数（当 start_date > end_date 时）
- 当其中一个或两个参数从 dataset field 中获得空值时，则为 NULL。

示例

以下示例返回介于两个日期之间的工作日数。

假设有一个名为 application_date 的字段，其值如下：

```
netWorkDays({startDate}, {endDate})
```

以下是给定的字段值。


```
startDate endDate netWorkDays
        9/4/2022 9/11/2022 5
        9/9/2022 9/2/2022 -6
        9/10/2022 9/11/2022 0
        9/12/2022 9/12/2022 1
```

以下示例计算每位员工的工作天数和为每位员工每天支出的工资：

```
days_worked = netWorkDays({employment_start_date}, {employment_end_date})
        salary_per_day = {salary}/{days_worked}
```

以下示例使用条件格式筛选在工作日结束雇佣的员工，并确定他们的雇佣是在工作日还是周末开始：

```
is_start_date_work_day = netWorkDays(employment_start_date)
        is_end_date_work_day = netWorkDays(employment_end_date)
```



employee_id	employment_start_date	employment_end_date	salary_paid	days_worked	salary_per_day
101	Jan 1, 2021	May 6, 2022	120,000	351	341.88
102	Jan 4, 2021	May 15, 2022	110,000	355	309.86
103	Jan 9, 2021	Aug 3, 2022	105,000	408	257.35
104	Jan 10, 2021	Jan 8, 2022	100,000	260	384.62
105	Aug 3, 2021	Jan 14, 2022	135,000	119	1,134.45
106	Aug 7, 2021	Sep 2, 2022	118,000	280	421.43
107	Aug 9, 2021	Aug 9, 2022	100,000	262	381.68
				2,035	**3,231.27**

Now

对于直接查询数据库的数据库数据集，now 使用数据库服务器指定的设置和格式返回当前日期和时间。对于SPICE和 Salesforce 数据集，now返回世界标准时间日期和时间，格式为yyyy-MM-ddTkk:mm:ss:SSSZ（例如，2015-T19:11:51:003Z 10-15）。

语法

```
now()
```

返回类型

日期

notIn

notIn 评估文本列表中是否存在表达式。如果列表不包含表达式，notIn 返回 true，否则返回 false。对于字符串类型输入，notIn 区分大小写。

notIn 接受两种文本列表，一种是手动输入的列表，另一种是多值参数。

语法

使用手动输入的列表：

```
notIn(expression, [literal-1, ...])
```

使用多值参数：

```
notIn(expression, $multivalue_parameter)
```

参数

expression

要与文本列表中的元素进行比较的表达式。可以是字段名称（例如 address）、字面值（例如“**Unknown**”）、单值参数或对另一个标量函数的调用，前提是此函数不是聚合函数或表计算。

文本列表

（必填）这可以是手动输入的列表或多值参数。此参数最多接受 5,000 个元素。但是，在直接查询第三方数据来源（例如 Oracle 或 Teradata）时，限制可能会更小。

- 手动输入的列表 – 列表中的一个或多个要与表达式进行比较的文本值。列表应用方括号括起来。所有要比较的文本必须与表达式具有相同的数据类型。
- 多值参数 – 作为文本列表传入的预定义多值参数。多值参数必须与表达式具有相同的数据类型。

返回类型

布尔值： TRUE/FALSE

使用手动输入列表的示例

以下示例评估 origin_state_name 字段的字符串列表中的值。比较字符串类型输入时，notIn 仅支持区分大小写的比较。

```
notIn(origin_state_name,["Georgia", "Ohio", "Texas"])
```

以下是给定的字段值。

```
"Washington"
        "ohio"
        "Texas"
```


对于这些字段值，将返回以下值。

```
true
        true
        false
```

第三个返回值为 false，因为只有“Texas”是排除的值之一。

以下示例评估 `fl_date` 字段的字符串列表中的值。为了匹配类型，`toString` 用于将日期类型转换为字符串类型。

```
notIn(toString(fl_date),["2015-05-14","2015-05-15","2015-05-16"])
```



表达式参数中支持文本和 NULL 值，以便与列表中的文本进行比较。以下两个示例都将生成一列 FALSE 值的新列。

```
notIn("Washington",["Washington","Ohio"])
```

```
notIn(NULL,[NULL,"Ohio"])
```

使用多值参数的示例

假设作者创建了一个包含所有州名列表的多值参数。然后，作者添加了一个控件，允许读者从列表中选择值。


接下来，读者从参数的下拉列表控件中选择三个值，即“Georgia”、“Ohio”和“Texas”。在本例中，以下表达式等同于第一个示例，其中这三个州名称作为文本列表传递，以便与 `original_state_name` 字段进行比较。

```
notIn (origin_state_name, ${stateName MultivalueParameter})
```

使用 **ifelse** 的示例

notIn 可以作为布尔值嵌套在其他函数中。一个例子是，作者可以计算列表中的任何表达式并使用 notIn 和 ifelse 返回他们想要的值。以下示例评估航班的 dest_state_name 是否位于特定的美国州列表中，并根据比较结果返回不同的州类别。

```
ifelse(notIn(dest_state_name,["Washington", "Oregon","California"]),
 "notWestCoastUSState", "WestCoastUSState")
```



nullIf

nullIf 比较两个表达式。如果表达式相等，该函数返回 null。如果表达式不相等，该函数返回第一个表达式。

语法

```
nullIf(expression1, expression2)
```

Arguments

nullIf 接受两个表达式作为参数。

expression

该表达式可以是数字、日期时间或字符串。它可以是字段名、文本值或其他函数。

返回类型

字符串

示例

如果发货延迟的原因未知，以下示例将返回 null。

```
nullIf(delayReason, 'unknown')
```

以下是给定的字段值。

```
delayReason
============
unknown
back ordered
weather delay
```

对于这些字段值，将返回以下值。

```
(null)
back ordered
weather delay
```

parseDate

parseDate解析字符串以确定其是否包含日期值，并以该格式返回标准日期yyyy-MM-ddTkk:mm:ss.SSSZ（使用 Joda 项目文档中 C lass DateTimeFormat 中指定的格式模式语法），例如 2015-10-15。T19:11:51.003Z该函数返回所有包含某个有效格式日期的行，并跳过任何其他行，包括具有 null 值的行。

Quick 支持的日期范围为世界标准时间 1900 年 1 月 1 日 00:00:00:00 至世界标准时间 2037 年 12 月 31 日 23:59:59。有关更多信息，请参阅支持的日期格式。

语法

```
parseDate(expression, ['format'])
```

Arguments

expression

表达式必须是字符串。它可以是使用字符串数据类型的字段的名称、文本值（如 **'1/1/2016'**）或对输出字符串的其他函数的调用。

format

(可选) 包含 date_string 必须匹配的格式模式的字符串。例如，如果您使用的是包含类似数据的字段**01/03/2016**，则可以指定格式 “MM/dd/yyyy”。如果不指定格式，则默认为 yyyy-MM-dd。将跳过数据不符合 format 的行。

根据所使用的数据集类型，支持不同的日期格式。可以使用下表了解支持的日期格式的详细信息。

日期源类型	支持的日期格式
文件、Amazon Athena 和 Salesforce 数据集	支持的日期格式中指定的所有日期格式模式。
Amazon Aurora、MariaDB 和 MySQL 数据库的直接查询	• MM/dd/yyyy • dd/MM/yyyy • yyyy/MM/dd •

日期源类型	支持的日期格式
	MMM/dd/yyyy • dd/MMM/yyyy • yyyy/MMM/dd • MM/dd/yyyy HH:mm:ss • dd/MM/yyyy HH:mm:ss • yyyy/MM/dd HH:mm:ss • MMM/dd/yyyy HH:mm:ss • dd/MMM/yyyy HH:mm:ss • yyyy/MMM/dd HH:mm:ss • MM-dd-yyyy • dd-MM-yyyy • yyyy-MM-dd • MMM-dd-yyyy • dd-MMM-yyyy • yyyy-MMM-dd • MM-dd-yyyy HH:mm:ss • dd-MM-yyyy HH:mm:ss • yyyy-MM-dd HH:mm:ss •

日期源类型	支持的日期格式
	MMM-dd-yyyy HH:mm:ss • dd-MMM-yyyy HH:mm:ss • yyyyy-MMM-dd HH:mm:ss • MM/dd/yyyy HH:mm:ss.SSS • dd/MM/yyyy HH:mm:ss.SSS • yyyy/MM/dd HH:mm:ss.SSS • MMM/dd/yyyy HH:mm:ss.SSS • dd/MMM/yyyy HH:mm:ss.SSS • yyyy/MMM/dd HH:mm:ss.SSS • MM-dd-yyyy HH:mm:ss.SSS • dd-MM-yyyy HH:mm:ss.SSS • yyyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS • MMM-dd-yyyy HH:mm:ss.SSS • dd-MMM-yyyy HH:mm:ss.SSS • yyyy-MMM-dd HH:mm:ss.SSS

日期源类型	支持的日期格式
直接查询 Snowflake	• dd/MM/yyyy • dd/MM/yyyy HH:mm:ss • dd-MM-yyyy • dd-MM-yyyy HH:mm:ss • MM/dd/yyyy • MM/dd/yyyy HH:mm:ss • MM-dd-yyyy • MM-dd-yyyy HH:mm:ss • yyyy/MM/dd • yyyy/MM/dd HH:mm:ss • yyyy-MM-dd • yyyy-MM-dd HH:mm:ss • MM/dd/yyyy HH:mm:ss.SSS • dd/MM/yyyy HH:mm:ss.SSS • yyyy/MM/dd HH:mm:ss.SSS • MMM/dd/yyyy HH:mm:ss.SSS • dd/MMM/yyyy HH:mm:ss.SSS • yyyy/MMM/dd HH:mm:ss.SSS •

日期源类型	支持的日期格式
	MM-dd-yyyy HH:mm:ss.SSS • dd-MM-yyyy HH:mm:ss.SSS • yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS • MMM-dd-yyyy HH:mm:ss.SSS • dd-MMM-yyyy HH:mm:ss.SSS • yyyy-MMM-dd HH:mm:ss.SSS

日期源类型	支持的日期格式
Microsoft SQL Server 数据库的直接查询	• dd-MM-yyyy • MM/dd/yyyy • dd/MM/yyyy • yyyy/MM/dd • MMM/dd/yyyy • dd/MMM/yyyy • yyyy/MMM/dd • dd/MM/yyyy HH:mm:ss • yyyy/MM/dd HH:mm:ss • MMM/dd/yyyy HH:mm:ss • dd/MMM/yyyy HH:mm:ss • yyyy/MMM/dd HH:mm:ss • MM-dd-yyyy • yyyyy-MM-dd • MMM-dd-yyyy • yyyyy-MMM-dd • MM-dd-yyyy HH:mm:ss • dd-MM-yyyy HH:mm:ss •

日期源类型	支持的日期格式
	yyyy-MM-dd HH:mm:ss • MMM-dd-yyyy HH:mm:ss • dd-MMM-yyyy HH:mm:ss • yyyy-MMM-dd HH:mm:ss • MM/dd/yyyy HH:mm:ss.SSS • dd/MM/yyyy HH:mm:ss.SSS • yyyy/MM/dd HH:mm:ss.SSS • MMM/dd/yyyy HH:mm:ss.SSS • dd/MMM/yyyy HH:mm:ss.SSS • yyyy/MMM/dd HH:mm:ss.SSS • MM-dd-yyyy HH:mm:ss.SSS • dd-MM-yyyy HH:mm:ss.SSS • yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS • MMM-dd-yyyy HH:mm:ss.SSS • dd-MMM-yyyy HH:mm:ss.SSS • yyyy-MMM-dd HH:mm:ss.SSS

日期源类型	支持的日期格式
Amazon Redshift 或 PostgreSQL 数据库的直接查询 此外，存储在 Quick 中的任何 DBMS 的数据集 SPICE	• MM/dd/yyyy • dd/MM/yyyy • yyyy/MM/dd • MMM/dd/yyyy • dd/MMM/yyyy • yyyy/MMM/dd • MM/dd/yyyy HH:mm:ss • dd/MM/yyyy HH:mm:ss • yyyy/MM/dd HH:mm:ss • MMM/dd/yyyy HH:mm:ss • dd/MMM/yyyy HH:mm:ss • yyyy/MMM/dd HH:mm:ss • MM-dd-yyyy • dd-MM-yyyy • yyyy-MM-dd • MMM-dd-yyyy • dd-MMM-yyyy • yyyy-MMM-dd •

日期源类型	支持的日期格式
	MM-dd-yyyy HH:mm:ss • dd-MM-yyyy HH:mm:ss • yyyy-MM-dd HH:mm:ss • MMM-dd-yyyy HH:mm:ss • dd-MMM-yyyy HH:mm:ss • yyyy-MMM-dd HH:mm:ss • yyyyMMdd'T'HHmmss • yyyy-MM-dd 'T 'HH:mm:ss • MM/dd/yyyy HH:mm:ss.SSS • dd/MM/yyyy HH:mm:ss.SSS • yyyy/MM/dd HH:mm:ss.SSS • MMM/dd/yyyy HH:mm:ss.SSS • dd/MMM/yyyy HH:mm:ss.SSS • yyyy/MMM/dd HH:mm:ss.SSS • MM-dd-yyyy HH:mm:ss.SSS • dd-MM-yyyy HH:mm:ss.SSS • yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS • MMM-dd-yyyy HH:mm:ss.SSS •

日期源类型	支持的日期格式
	dd-MMM-yyyy HH:mm:ss.SSS • yyyy-MMM-dd HH:mm:ss.SSS

返回类型

日期

示例

下面的示例对 prodDate 进行求值以确定其是否包含日期值。

```
parseDate(prodDate, 'MM/dd/yyyy')
```

以下是给定的字段值。

```
prodDate
--------
01-01-1999
12/31/2006
1/18/1982
7/4/2010
```

对于这些字段值，将返回以下行。

```
12-31-2006T00:00:00.000Z
01-18-1982T00:00:00.000Z
07-04-2010T00:00:00.000Z
```

parseDecimal

parseDecimal 解析字符串以确定其是否包含小数值。该函数返回包含小数、整数或 null 值的所有行，并跳过所有其他行。如果行包含整数值，则作为最多有 4 位小数的小数返回。例如，值“2”返回为“2.0”。

语法

```
parseDecimal(expression)
```

Arguments

expression

表达式必须是字符串。它可以是使用字符串数据类型的字段的名称、文本值（如 **'9.62'**）或对输出字符串的其他函数的调用。

返回类型

传统数据准备体验中的十进制（固定）。

全新的数据准备体验中的十进制（浮点型）。

示例

下面的示例对 fee 进行求值以确定其是否包含小数值。

```
parseDecimal(fee)
```

以下是给定的字段值。

```
fee
--------
2
2a
12.13
3b
3.9
(null)
198.353398
```

对于这些字段值，将返回以下行。

```
2.0
12.13
3.9
(null)
198.3533
```

parseInt

parseInt 解析字符串以确定其是否包含整数值。该函数返回包含小数、整数或 null 值的所有行，并跳过所有其他行。如果行包含小数值，则返回向下舍入到的最接近的整数。例如，值“2.99”返回为“2”。

语法

```
parseInt(expression)
```

Arguments

expression

表达式必须是字符串。它可以是使用字符串数据类型的字段的名称、文本值（如 **'3'**）或对输出字符串的其他函数的调用。

返回类型

整数

示例

下面的示例对 feeType 进行求值以确定其是否包含整数值。

```
parseInt(feeType)
```

以下是给定的字段值。

```
feeType
--------
2
2.1
2a
3
3b
(null)
5
```

对于这些字段值，将返回以下行。

```
2
2
3
(null)
5
```

parseJson

使用 parseJson 从 JSON 对象提取值。

如果您的数据集存储在 Quick 中SPICE，则可以在准备数据集parseJson时使用，但不能在分析期间存储在计算字段中。

对于直接查询，您可以在数据准备和分析期间使用 parseJson。parseJson 函数适用于字符串或 JSON 本机数据类型，具体视方言而定（如下表所示）。

Dialect	Type
PostgreSQL	JSON
Amazon Redshift	字符串
Microsoft SQL Server	字符串
MySQL	JSON
Teradata	JSON
Oracle	字符串
：Presto	字符串
Snowflake	半结构化数据类型对象和数组
Hive	字符串

语法

```
parseJson(fieldName, path)
```

Arguments

fieldName

包含您要解析的 JSON 对象的字段。

path

要从 JSON 对象中解析的数据元素的路径。路径参数仅支持字母、数字和空格。有效的路径语法包括：

- $ – 根对象
- . – 子运算符
- [ ] – 数组的下标运算符

返回类型

字符串

示例

以下示例评估传入的 JSON 以检索项目数量的值。通过在数据准备期间使用它，您可以从 JSON 创建表。

```
parseJson({jsonField}, “$.items.qty”)
```

下面显示了 JSON 内容。

```
{
    "customer": "John Doe",
    "items": {
        "product": "Beer",
        "qty": 6
    },
    "list1": [
        "val1",
        "val2"
    ],
    "list2": [
        {
            "list21key1": "list1value1"
```

```
        }
    ]
}
```

在本示例中，将返回以下值。

```
6
```

示例

以下示例评估 JSONObject1 以提取第一个键值对（KVP）（其标签为 "State"），并将该值分配给正在创建的计算字段。

```
parseJson(JSONObject1, “$.state”)
```

以下是给定的字段值。

```
JSONObject1
-----------
{"State":"New York","Product":"Produce","Date Sold":"1/16/2018","Sales
 Amount":"$3423.39"}
{"State":"North Carolina","Product":"Bakery Products","Date Sold":"2/1/2018","Sales
 Amount":"$3226.42"}
{"State":"Utah","Product":"Water","Date Sold":"4/24/2018","Sales Amount":"$7001.52"}
```

对于这些字段值，将返回以下行。

```
New York
North Carolina
Utah
```

Replace

replace 将字符串的一部分替换为您指定的其他字符串。

语法

```
replace(expression, substring, replacement)
```

Arguments

expression

表达式必须是字符串。它可以是使用字符串数据类型的字段的名称、文本值（如 **'12 Main Street'**）或对输出字符串的其他函数的调用。

substring

expression 中您要替换的一组字符。子字符串可在 expression 中出现一次或多次。

replacement

您要用来替换 substring 的字符串。

返回类型

字符串

示例

以下示例将子字符串“and”替换为“or”。

```
replace('1 and 2 and 3', 'and', 'or')
```

返回以下字符串。

```
1 or 2 or 3
```

Right

`right` 返回字符串中最右侧的字符，包括空格。您可以指定要返回的字符数。

语法

```
right(expression, limit)
```

Arguments

expression

表达式必须是字符串。它可以是使用字符串数据类型的字段的名称、文本值（如 **'12 Main Street'**）或对输出字符串的其他函数的调用。

limit

要从 expression 返回的字符数，从字符串中的最后一个字符开始。

返回类型

字符串

示例

以下示例返回字符串中的最后 5 个字符。

```
right('Seattle Store#14', 12)
```

将返回以下值。

```
tle Store#14
```

Round

round 将小数值舍入为最接近的整数 (如果未指定小数位数) 或舍入到最接近的小数位数 (如果指定小数位数)。

语法

```
round(decimal, scale)
```

Arguments

decimal

使用小数数据类型的字段、文本值（如 **17.62**）或对输出小数的其他函数的调用。

小数位数

用于返回值的小数位数。

返回类型

操作数	旧版数据准备体验中的返回类型	全新的数据准备体验中的返回类型

操作数	旧版数据准备体验中的返回类型	全新的数据准备体验中的返回类型
INT	十进制（固定）	十进制（固定）
十进制（固定）	十进制（固定）	十进制（固定）
十进制（浮点数）	十进制（固定）	十进制（浮点数）

示例

以下示例将一个小数字段舍入为最接近的两位小数。

```
round(salesAmount, 2)
```

以下是给定的字段值。

```
20.1307
892.0388
57.5447
```

对于这些字段值，将返回以下值。

```
20.13
892.04
58.54
```

Rtrim

`rtrim` 从字符串中移除尾随空格。

语法

```
rtrim(expression)
```

Arguments

expression

表达式必须是字符串。它可以是使用字符串数据类型的字段的名称、文本值（如 **'12 Main Street'**）或对输出字符串的其他函数的调用。

返回类型

字符串

示例

以下示例从字符串中删除尾随空格。

```
rtrim('Seattle Store #14   ')
```

对于这些字段值，将返回以下值。

```
Seattle Store #14
```

Split

`split` 根据您选择的分隔符将字符串拆分为一个子字符串数组，并返回由位置指定的项目。

只能在准备数据期间将 `split` 添加到计算字段，而不是添加到分析中。对 Microsoft SQL Server 的直接查询不支持此函数。

语法

```
split(expression, delimiter , position)
```

Arguments

expression

表达式必须是字符串。它可以是使用字符串数据类型的字段的名称、文本值（如 **'12 Main Street;1402 35th Ave;1818 Elm Ct;11 Janes Lane'**）或对输出字符串的其他函数的调用。

分隔符

划定在何处将字符串拆分为子字符串的字符。例如，split('one|two|three', '|', 2) 变为以下内容。

```
one
two
three
```

如果选择 position = 2，split 将返回 'two'。

position

(必需) 要从数组中返回的项目的位置。数组中的第一个项目的位置为 1。

返回类型

字符串数组

示例

以下示例将字符串拆分为一个数组 (将分号字符 (;) 作为分隔符)，并返回数组的第三个元素。

```
split('123 Test St;1402 35th Ave;1818 Elm Ct;11 Janes Lane', ';', 3)
```

将返回以下项目。

```
1818 Elm Ct
```

该函数跳过包含 null 值或空字符串的项目。

Sqrt

sqrt 返回给定表达式的平方根。

语法

```
sqrt(expression)
```

Arguments

expression

表达式必须是数字。它可以是字段名、文本值或其他函数。

startsWith

`startsWith` 评估表达式是否以您指定的子字符串开头。如果表达式以子字符串开头，`startsWith` 返回 true，否则返回 false。

语法

```
startsWith(expression, substring, string-comparison-mode)
```

Arguments

expression

表达式必须是字符串。它可以是使用字符串数据类型的字段的名称、文本值（如 **`'12 Main Street'`**）或对输出字符串的其他函数的调用。

substring

要根据表达式检查的字符集。子字符串可在表达式中出现一次或多次。

string-comparison-mode

（可选）指定要使用的字符串比较模式：

- `CASE_SENSITIVE` – 字符串比较区分大小写。
- `CASE_INSENSITIVE` – 字符串比较不区分大小写。

留空时此值默认为 `CASE_SENSITIVE`。

返回类型

布尔值

示例

默认区分大小写的示例

以下区分大小写的示例评估 `state_nm` 是否以 **`New`** 开头。

```
startsWith(state_nm, "New")
```

以下是给定的字段值。

```
New York
new york
```

对于这些字段值，将返回以下值。

```
true
false
```

不区分大小写的示例

以下不区分大小写的示例评估 state_nm 是否以 **new** 开头。

```
startsWith(state_nm, "new", CASE_INSENSITIVE)
```

以下是给定的字段值。

```
New York
new york
```

对于这些字段值，将返回以下值。

```
true
true
```

带条件语句的示例

startsWith 函数可用作以下 If 函数中的条件语句：avgIf、minIf、distinct_countIf、countIf、maxIf、medianIf、stdevIf、stdevpIf、sumIf、varIf 和 varpIf。

以下示例仅当 state_nm 以 **New** 开头时才对 Sales 求和。

```
sumIf(Sales,startsWith(state_nm, "New"))
```

不包含示例

条件 NOT 运算符可用于评估表达式是否不以指定的子字符串开头。

```
NOT(startsWith(state_nm, "New"))
```

使用数值的示例

通过应用 toString 函数，可以在表达式或子字符串参数中使用数值。

```
startsWith(state_nm, toString(5) )
```

Strlen

strlen 返回字符串的字符数，包括空格。

语法

```
strlen(expression)
```

Arguments

expression

expression 可以是使用字符串数据类型的字段的名称（如 **address1**）、文本值（如 **'Unknown'**）或其他函数（如 substring(field_name,0,5)）。

返回类型

整数

示例

以下示例返回指定字符串的长度。

```
strlen('1421 Main Street')
```

将返回以下值。

```
16
```

Substring

`substring` 返回字符串中的字符，从 start 参数指定的位置开始，延续 length 参数指定的字符数。

语法

```
substring(expression, start, length)
```

Arguments

expression

expression 可以是使用字符串数据类型的字段的名称（如 **`address1`**）、文本值（如 **`'Unknown'`**）或其他函数（如 `substring(field_name,1,5)`）。

start

开始字符的位置。start 包含在内，因此，起始位置的字符是返回值中的第一个字符。start 的最小值为 1。

length

在 start 后面包含的其他字符数。length 包含 start，因此，返回的最后一个字符是起始字符后面的第（length – 1）个字符。

返回类型

字符串

示例

以下示例返回字符串中第 13 个到第 19 个字符。字符串的开头是索引 1，所以您从第一个字符开始计数。

```
substring('Fantasy and Science Fiction',13,7)
```

将返回以下值。

```
Science
```

切换

switch 在一组文本标签和 return-expression 配对中，将 condition-expression 与文本标签进行比较。然后，它返回与第一个等于 condition-expression 的文本标签相对应的 return-expression。如果没有等于 condition-expression 的标签，则 switch 返回 default-expression。每个 return-expression 和 default-expression 必须具有相同的数据类型。

语法

```
switch(condition-expression, label-1, return-expression-1 [, label-n, return-
expression-n ...],
        default-expression)
```

Arguments

switch 需要一个或多个 if/then 表达式对，else 参数只需要一个表达式。

condition-expression

要与标签文本进行比较的表达式。它可以是字段名称（如 address）、文本值（如“Unknown”）或其他函数（如 toString(salesAmount)）。

label

要与 condition-expression 参数进行比较的文本，所有文本的数据类型都必须与 condition-expression 参数相同。switch 最多可接受 5000 个标签。

return-expression

其标签的值等于 condition-expression 的值时返回的表达式。它可以是字段名称（如 address）、文本值（如“Unknown”）或其他函数（如 toString(salesAmount)）。所有 return-expression 参数必须与 default-expression 具有相同的数据类型。

default-expression

任何标签参数的值都不等于 condition-expression 的值时返回的表达式。它可以是字段名称（如 address）、文本值（如“Unknown”）或其他函数（如 toString(salesAmount)）。default-expression 必须与所有 return-expression 参数具有相同的数据类型。

返回类型

switch 返回与 return-expression 中的值具有相同数据类型的值。return-expression 和 default-expression 返回的所有数据都必须是相同的数据类型或转换为相同的数据类型。

一般示例

以下示例返回输入区域名称的Amazon Web Services 区域代码。

```
switch(region_name,
               "US East (N. Virginia)", "us-east-1",
               "Europe (Ireland)", "eu-west-1",
               "US West (N. California)", "us-west-1",
               "other regions")
```

以下是给定的字段值。

```
"US East (N. Virginia)"
        "US West (N. California)"
        "Asia Pacific (Tokyo)"
```

对于这些字段值，将返回以下值。

```
"us-east-1"
        "us-west-1"
        "other regions"
```

使用 switch 替换 **if** else

以下 `ifelse` 用例等同于前面的示例，当 `ifelse` 评估一个字段的值是否等于不同的文本值时，改用 `switch` 是更好的选择。

```
ifelse(region_name = "US East (N. Virginia)", "us-east-1",
               region_name = "Europe (Ireland)", "eu-west-1",
               region_name = "US West (N. California)", "us-west-1",
               "other regions")
```


表达式作为返回值

以下示例在 return-expressions 中使用表达式：

```
switch({origin_city_name},
               "Albany, NY", {arr_delay} + 20,
               "Alexandria, LA", {arr_delay} - 10,
```

```
                "New York, NY", {arr_delay} * 2,
                {arr_delay})
```

前面的示例更改了从特定城市起飞的每个航班的预期延误时间。



origin_city_name	arr_delay	newDelayToSomeCities
New York, NY	-33	-66
New York, NY	-23	-46
New York, NY	-20	-40
New York, NY	-14	-28
Alexandria, LA	-11	-21
New York, NY	-9	-18
New York, NY	-1	-2
Albany, NY	-20	0
Albany, NY	-5	15
New York, NY	9	18
Albany, NY	14	34
New York, NY	20	40

toLower

`toLower` 将字符串全部设置为小写格式。`toLower` 跳过包含 null 值的行。

语法

```
toLower(expression)
```

Arguments

expression

表达式必须是字符串。它可以是使用字符串数据类型的字段的名称、文本值（如 **'12 Main Street'**）或对输出字符串的其他函数的调用。

返回类型

字符串

示例

以下示例将一个字符串值转换为小写。

```
toLower('Seattle Store #14')
```

将返回以下值。

```
seattle store #14
```

toString

toString 将输入表达式设置为字符串格式。toString 跳过包含 null 值的行。

语法

```
toString(expression)
```

Arguments

expression

expression 可以是任意数据类型的字段、文本值（如 **14.62**）或对返回任意数据类型的其他函数的调用。

返回类型

字符串

示例

下面的示例将 payDate（使用date数据类型）的值作为字符串返回。

```
toString(payDate)
```

以下是给定的字段值。

```
payDate
--------
1992-11-14T00:00:00.000Z
2012-10-12T00:00:00.000Z
1973-04-08T00:00:00.000Z
```

对于这些字段值，将返回以下行。

```
1992-11-14T00:00:00.000Z
2012-10-12T00:00:00.000Z
1973-04-08T00:00:00.000Z
```

toUpper

toUpper 将字符串全部设置为小写格式。toUpper 跳过包含 null 值的行。

语法

```
toUpper(expression)
```

Arguments

expression

表达式必须是字符串。它可以是使用字符串数据类型的字段的名称、文本值（如 **'12 Main Street'**）或对输出字符串的其他函数的调用。

返回类型

字符串

示例

以下示例将一个字符串值转换为大写。

```
toUpper('Seattle Store #14')
```

将返回以下值。

```
SEATTLE STORE #14
```

trim

trim 从字符串中同时移除前置和尾随空格。

语法

```
trim(expression)
```

Arguments

expression

表达式必须是字符串。它可以是使用字符串数据类型的字段的名称、文本值（如 **'12 Main Street'**）或对输出字符串的其他函数的调用。

返回类型

字符串

示例

以下示例从字符串中删除尾随空格。

```
trim('   Seattle Store #14   ')
```

对于这些字段值，将返回以下值。

```
Seattle Store #14
```

truncDate

truncDate 返回表示日期指定部分的日期值。例如，请求值 2012-09-02 的年份部分将返回 2012-01-01 T00:00:00.000Z 。T00:00:00.000Z如果为不包含时间信息的日期指定时间相关的时间段，则返回初始日期值 (不进行任何更改)。

语法

```
truncDate('period', date)
```

Arguments

时段

希望返回的日期的时间段。有效时间段如下所示：

- YYYY：返回日期的年份部分。
- 问：这将返回日期所属季度的第一天的日期。
- MM：返回日期的月份部分。
- DD：返回日期的日期部分。
- WK：返回日期的星期部分。在 Amazon Quick 中，本周从周日开始。
- HH：返回日期的小时部分。
- MI：返回日期的分钟部分。
- SS：返回日期的秒部分。
- MS：返回日期的毫秒部分。

date

它可以是日期字段，也可以是对输出日期的其他函数的调用。

返回类型

日期

示例

以下示例返回表示订单日期月份的日期。

```
truncDate('MM', orderDate)
```

以下是给定的字段值。

```
orderDate
=========
2012-12-14T00:00:00.000Z
2013-12-29T00:00:00.000Z
2012-11-15T00:00:00.000Z
```

对于这些字段值，将返回以下值。

```
2012-12-01T00:00:00.000Z
2013-12-01T00:00:00.000Z
2012-11-01T00:00:00.000Z
```

聚合函数

聚合函数仅在分析和可视化期间可用。所有这些函数都会返回按选定的一个或多个维度分组的值。对于每个聚合，还有一个有条件聚合。它们根据条件执行相同类型的聚合。

当计算字段公式包含一个聚合时，它将成为自定义聚合。为了确保您的数据显示准确，Amazon Quick 采用以下规则：

- 自定义聚合不能包含嵌套的聚合函数。例如，此公式不起作用：`sum(avg(x)/avg(y))`。但是，在聚合函数的内部或外部嵌套非聚合函数有效。例如，`ceil(avg(x))` 可工作。`avg(ceil(x))` 也是如此。
- 自定义聚合在任何组合中都不能同时包含聚合和非聚合字段。例如，此公式不起作用：`Sum(sales)+quantity`。
- 筛选条件组不能同时包含聚合字段和非聚合字段。
- 自定义聚合无法转换为维度。它们也无法作为维度放入字段井。
- 在数据透视表中，自定义聚合无法添加到表计算。
- 带有自定义聚合的散点图需要在场井下Group/Color方至少有一个维度。

有关支持的函数和运算符的更多信息，请参阅 Amazon Quick 的计算字段函数和运算符参考。

Quick 中计算字段的聚合函数包括以下内容。

主题

- avg
- avgIf
- count
- countIf
- distinct_count
- distinct_countIf
- max
- maxIf
- median
- medianIf
- min
- minIf
- percentile
- percentileCont
- percentileDisc（百分位数）
- periodToDateAvg
- periodToDateCount
- periodToDateMax
- periodToDateMedian
- periodToDateMin
- periodToDatePercentile
- periodToDatePercentileCont
- periodToDateStDev
- periodToDateStDevP
- periodToDateSum
- periodToDateVar
- periodToDateVarP
- stdev

- stdevp
- stdevIf
- stdevpIf
- sum
- sumIf
- var
- varIf
- varp
- varpIf

avg

avg 函数以指定的度量计算一组数字的平均值，按照选定的一个或多个维度分组。例如，avg(salesAmount) 返回该度量的平均值，按 (可选的) 选定维度分组。

语法

```
avg(decimal, [group-by level])
```

Arguments

decimal

参数必须是一个度量。结果中的 Null 值会被忽略。文本值不起作用。参数必须是一个字段。

分组依据等级

（可选）指定聚合分组依据的等级。添加的等级可以是任何维度，也可以是独立于添加到视觉对象的维度。

参数必须是一个维度字段。分组依据等级必须用方括号 [ ] 括起来。有关更多信息，请参阅Level-aware 计算-聚合 (LAC-A) 函数。

示例

以下示例计算平均销售额。

```
avg({Sales})
```

您还可以使用视图或数据集中的一个或多个维度来指定在哪个等级对计算进行分组。这被称为 LAC-A 函数。有关 LAC-A 函数的更多信息，请参阅Level-aware 计算-聚合 (LAC-A) 函数。以下示例计算国家/地区等级的平均销售额，但不计算视觉对象中其他维度（区域或产品）的平均销售额。

```
avg({Sales}, [{Country}])
```

Avg(sales), Sum of Avg(sales and [Country]) by Region, Country, and Product

Regi...	Country	Product	avg(sales)	avg(sales, [Country])
AMER	Argentina	Big Ol Database	3,299.95	275.11
AMER	Argentina	ChatBot Plugin	67.53	275.11
AMER	Argentina	ContactMatcher	232.22	275.11
AMER	Argentina	Data Smasher	113.73	275.11
AMER	Argentina	FinanceHub	209.86	275.11
AMER	Argentina	Marketing Suite	1,137.94	275.11
AMER	Argentina	Marketing Suite - Gold	518.79	275.11
AMER	Argentina	OneView	323.41	275.11
AMER	Argentina	SaaS Connector Pack	67.93	275.11
AMER	Argentina	SaaS Connector Pack - Gold	38.43	275.11
AMER	Argentina	Site Analytics	397.53	275.11
AMER	Argentina	Storage	10.82	275.11
AMER	Argentina	Support	73.15	275.11
APJ	Australia	Alchemy	1,479.97	162.94
APJ	Australia	Big Ol Database	751.26	162.94
APJ	Australia	ChatBot Plugin	25.14	162.94
APJ	Australia	ContactMatcher	113.16	162.94
APJ	Australia	Data Smasher	167.75	162.94

avgIf

根据条件语句，avgIf 函数以指定的度量计算一组数字的平均值，按照选定的一个或多个维度分组。例如，如果条件的计算结果为 true，avgIf(ProdRev,CalendarDay >= ${BasePeriodStartDate} AND CalendarDay <= ${BasePeriodEndDate} AND SourcingType <> 'Indirect') 返回该度量的平均值，按（可选的）选定维度分组。

语法

```
avgIf(dimension or measure, condition)
```

Arguments

decimal

参数必须是一个度量。结果中的 Null 值会被忽略。文本值不起作用。参数必须是一个字段。

condition

单个语句中的一个或多个条件。

count

count 函数计算维度或度量中包含的值的个数，按照选定的一个或多个维度分组。例如，count(product type) 返回产品类型的总数，按 (可选的) 选定维度分组，包括任何重复项。count(sales) 函数返回完成销售的总数，按 (可选的) 选定维度分组，如销售人员。

语法

```
count(dimension or measure, [group-by level])
```

Arguments

维度或度量

参数必须是一个度量或一个维度。结果中的 Null 值会被忽略。文本值不起作用。参数必须是一个字段。

分组依据等级


（可选）指定聚合分组依据的等级。添加的等级可以是任何维度，也可以是独立于添加到视觉对象的维度。

参数必须是一个维度字段。分组依据等级必须用方括号 [ ] 括起来。有关更多信息，请参阅Level-aware 计算-聚合 (LAC-A) 函数。

示例

以下示例按视觉对象中的指定维度计算销售数量。在此示例中，显示了按月计算的销售数量。

```
count({Sales})
```



您还可以使用视图或数据集中的一个或多个维度来指定在哪个等级对计算进行分组。这被称为 LAC-A 函数。有关 LAC-A 函数的更多信息，请参阅Level-aware 计算-聚合 (LAC-A) 函数。以下示例计算国家/地区等级的销售数量，但不计算视觉对象中其他维度（区域或产品）的销售数量。

```
count({Sales}, [{Country}])
```

Count(sales), Sum of Count(sales and [Country]) by Region, Country, and Product

Regi...	Country	Product	count(Sales)	count(Sales, [Country])
AMER	Argentina	Big Ol Database	3	130
AMER	Argentina	ChatBot Plugin	11	130
AMER	Argentina	ContactMatcher	17	130
AMER	Argentina	Data Smasher	9	130
AMER	Argentina	FinanceHub	13	130
AMER	Argentina	Marketing Suite	2	130
AMER	Argentina	Marketing Suite - Gold	9	130
AMER	Argentina	OneView	13	130
AMER	Argentina	SaaS Connector Pack	14	130
AMER	Argentina	SaaS Connector Pack - Gold	4	130
AMER	Argentina	Site Analytics	9	130
AMER	Argentina	Storage	5	130
AMER	Argentina	Support	21	130
APJ	Australia	Alchemy	4	492
APJ	Australia	Big Ol Database	5	492
APJ	Australia	ChatBot Plugin	37	492
APJ	Australia	ContactMatcher	98	492

countIf

根据条件语句，countIf 函数计算维度或度量中包含的值的个数，按照选定的一个或多个维度分组。

语法

```
countIf(dimension or measure, condition)
```

Arguments

维度或度量

参数必须是一个度量或一个维度。结果中的 Null 值会被忽略。文本值不起作用。参数必须是一个字段。

condition

单个语句中的一个或多个条件。

返回类型

整数

示例

以下函数返回符合条件的销售交易 (Revenue) 数量，包括任何重复项。

```
countIf (
    Revenue,
    # Conditions
        CalendarDay >= ${BasePeriodStartDate} AND
        CalendarDay <= ${BasePeriodEndDate} AND
        SourcingType <> 'Indirect'
)
```

distinct_count

distinct_count 函数计算维度或度量中包含的不同值的个数，按照选定的一个或多个维度分组。例如，distinct_count(product type) 返回唯一产品类型的总数，按 (可选的) 选定维度分组，不包括重复项。distinct_count(ship date) 函数返回完成配送产品的日期总数，按 (可选的) 选定维度分组，如区域。

语法

```
distinct_count(dimension or measure, [group-by level])
```

Arguments

维度或度量

参数必须是一个度量或一个维度。结果中的 Null 值会被忽略。文本值不起作用。参数必须是一个字段。

分组依据等级


（可选）指定聚合分组依据的等级。添加的等级可以是任何维度，也可以是独立于添加到视觉对象的维度。

参数必须是一个维度字段。分组依据等级必须用方括号 [ ] 括起来。有关更多信息，请参阅Level-aware 计算-聚合 (LAC-A) 函数。

示例

以下示例计算订购商品的日期总数，按视觉对象中的选定维度（如区域）分组。

```
distinct_count({Order Date})
```



您还可以使用视图或数据集中的一个或多个维度来指定在哪个等级对计算进行分组。这被称为 LAC-A 函数。有关 LAC-A 函数的更多信息，请参阅Level-aware 计算-聚合 (LAC-A) 函数。以下示例计算国家/地区等级的平均销售额，但不计算视觉对象中其他维度（区域）的平均销售额。

```
distinct_count({Order Date}, [Country])
```

Distinct_count(order Date), Sum of Distinct_count(order Date and [Country] by Region

Regi...	distinct_count(Order Date)	distinct_count(Order Date, [Country]
AMER	897	1,391
APJ	679	932
EMEA	975	1,885

distinct_countIf

根据条件语句，distinct_countIf 函数计算维度或度量中包含的不同值的个数，按照选定的一个或多个维度分组。例如，distinct_countIf(product type) 返回唯一产品类型的总数，按 (可选的) 选定维度分组，不包括重复项。如果条件的计算结果为 true，distinct_countIf(ProdRev,CalendarDay >= ${BasePeriodStartDate} AND

CalendarDay <= ${BasePeriodEndDate} AND SourcingType <> 'Indirect') 函数返回完成配送产品的日期总数，按（可选的）选定维度（如区域）分组。

语法

```
distinct_countIf(dimension or measure, condition)
```

Arguments

维度或度量

参数必须是一个度量或一个维度。结果中的 Null 值会被忽略。文本值不起作用。参数必须是一个字段。

condition

单个语句中的一个或多个条件。

max

max 函数返回指定度量或日期的最大值，按照选定的一个或多个维度分组。例如，max(sales goal) 返回最大销售目标，按 (可选的) 选定维度分组。

语法

```
max(measure, [group-by level])
```

Arguments

度量

参数必须是一个度量或一个日期。结果中的 Null 值会被忽略。文本值不起作用。参数必须是一个字段。

最大日期仅在表和数据透视表的 Value (值) 字段井中起作用。

分组依据等级


（可选）指定聚合分组依据的等级。添加的等级可以是任何维度，也可以是独立于添加到视觉对象的维度。

参数必须是一个维度字段。分组依据等级必须用方括号 [ ] 括起来。有关更多信息，请参阅Level-aware 计算-聚合 (LAC-A) 函数。

示例

以下示例将返回每个区域的最大销售额。将其与总销售额、最小销售额和销售额中值进行比较。

```
max({Sales})
```



Region	Sales	max({Sales})	min({Sales})	median({Sales})
AMER	837,849.6	13,999.96	0.99	60.34
APJ	415,464.24	17,499.95	0.44	44.43
EMEA	1,043,887.02	22,638.48	0.85	53.42

您还可以使用视图或数据集中的一个或多个维度来指定在哪个等级对计算进行分组。这被称为 LAC-A 函数。有关 LAC-A 函数的更多信息，请参阅Level-aware 计算-聚合 (LAC-A) 函数。以下示例计算国家/地区等级的最大销售额，但不计算视觉对象中其他维度（区域）的最大销售额。

```
max({Sales}, [Country])
```

Max(sales), Sum of Max(sales and [Country]) by Region

Regi...	max(Sales)	max(Sales, [Country])
AMER	13,999.96	51,730.23
APJ	17,499.95	47,417.48
EMEA	22,638.48	128,301.12

maxIf

根据条件语句，maxIf 函数返回指定度量的最大值，按照选定的一个或多个维度分组。例如，如果条件的计算结果为 true，maxIf(ProdRev,CalendarDay >= ${BasePeriodStartDate} AND CalendarDay <= ${BasePeriodEndDate} AND SourcingType <> 'Indirect') 返回最大销售目标，按（可选的）选定维度分组。

语法

```
maxIf(measure, condition)
```

Arguments

度量

参数必须是一个度量。结果中的 Null 值会被忽略。文本值不起作用。参数必须是一个字段。

condition

单个语句中的一个或多个条件。

median

median 聚合返回指定度量的中值，并按照选定的一个或多个维度进行分组。例如，median(revenue) 返回按（可选）选定维度分组的收入中值。

语法

```
median(measure, [group-by level])
```

Arguments

度量

参数必须是一个度量。结果中的 Null 值会被忽略。文本值不起作用。参数必须是一个字段。

分组依据等级


（可选）指定聚合分组依据的等级。添加的等级可以是任何维度，也可以是独立于添加到视觉对象的维度。

参数必须是一个维度字段。分组依据等级必须用方括号 [ ] 括起来。有关更多信息，请参阅Level-aware 计算-聚合 (LAC-A) 函数。

示例

以下示例将返回每个区域的销售额中值。将其与总销售额、最大销售额和最小销售额进行比较。

```
median({Sales})
```



您还可以使用视图或数据集中的一个或多个维度来指定在哪个等级对计算进行分组。这称为 LAC-A 函数。有关 LAC-A 函数的更多信息，请参阅Level-aware 计算-聚合 (LAC-A) 函数。以下示例计算国家/地区等级的销售额中值，但不计算视觉对象中其他维度（区域）的销售额中值。

```
median({Sales}, [Country])
```

Median(sales), Sum of Median(sales and [Country]) by Region

Regi...	median(Sales)	median(Sales, [Country])
AMER	60.34	489.27
APJ	44.43	641.82
EMEA	53.42	3,656.93

medianIf

根据条件语句，medianIf 聚合返回指定度量的中值，并按照选定的一个或多个维度进行分组。例如，如果条件的计算结果为 true 时，medianIf(Revenue,SaleDate >= ${BasePeriodStartDate} AND SaleDate <= ${BasePeriodEndDate}) 返回收入中值，按（可选的）选定维度分组。

语法

```
medianIf(measure, condition)
```

Arguments

度量

参数必须是一个度量。结果中的 Null 值会被忽略。文本值不起作用。参数必须是一个字段。

condition

单个语句中的一个或多个条件。

min

min 函数返回指定度量或日期的最小值，按照选定的一个或多个维度分组。例如，min(return rate) 返回最小收益率，按 (可选的) 选定维度分组。

语法

```
min(measure, [group-by level])
```

Arguments

度量

参数必须是一个度量或一个日期。结果中的 Null 值会被忽略。文本值不起作用。参数必须是一个字段。

最小日期仅在表和数据透视表的 Value (值) 字段井中起作用。

分组依据等级


（可选）指定聚合分组依据的等级。添加的等级可以是任何维度，也可以是独立于添加到视觉对象的维度。

参数必须是一个维度字段。分组依据等级必须用方括号 [ ] 括起来。有关更多信息，请参阅Level-aware 计算-聚合 (LAC-A) 函数。

示例

以下示例返回每个区域的最小销售值。将其与总销售额、最大销售额和销售额中值进行比较。

```
min({Sales})
```



您还可以使用视图或数据集中的一个或多个维度来指定在哪个等级对计算进行分组。这被称为 LAC-A 函数。有关 LAC-A 函数的更多信息，请参阅Level-aware 计算-聚合 (LAC-A) 函数。以下示例计算国家/地区等级的最小销售额，但不计算视觉对象中其他维度（区域）的最小销售额。

```
min({Sales}, [Country])
```

Min(sales), Sum of Min(sales and [Country]) by Region

Regi...	min(Sales)	min(Sales, [Country])
AMER	0.99	22.65
APJ	0.44	28.18
EMEA	0.85	1,716.48

minIf

根据条件语句，`minIf` 函数返回指定度量的最小值，按照选定的一个或多个维度分组。例如，如果条件的计算结果为 true 时，`minIf(ProdRev,CalendarDay >= ${BasePeriodStartDate} AND`

CalendarDay <= ${BasePeriodEndDate} AND SourcingType <> 'Indirect') 返回最小收益率，按（可选的）选定维度分组。

语法

```
minIf(measure, condition)
```

Arguments

度量

参数必须是一个度量。结果中的 Null 值会被忽略。文本值不起作用。参数必须是一个字段。

condition

单个语句中的一个或多个条件。

percentile

percentile 函数计算度量中值的百分位数，按字段井中的维度分组。Quick 中有两种百分位数计算可供选择：

- percentileCont 使用线性内插来确定结果。
- percentileDisc（百分位数）使用实际值来确定结果。

percentile 函数是 percentileDisc 的别名。

percentileCont

percentileCont 函数根据度量中数字的连续分布计算百分位数。其使用字段井中应用的分组和排序。其回答了如下问题：哪些值代表这个百分位数？ 要返回数据集中可能不存在的精确的百分位数值，请使用 percentileCont。要返回数据集中存在的最接近的百分位数值，请改用 percentileDisc。

语法

```
percentileCont(expression, percentile, [group-by level])
```

Arguments

度量

指定用于计算百分位数的数值。参数必须是一个度量或指标。计算中将忽略 Null。

percentile

百分位数值可以是任何介于 0-100 的数字常数。百分比值 50 计算度量的中值。

分组依据等级

（可选）指定聚合分组依据的等级。添加的等级可以是任何维度，也可以是独立于添加到视觉对象的维度。

参数必须是一个维度字段。分组依据等级必须用方括号 [ ] 括起来。有关更多信息，请参阅Level-aware 计算-聚合 (LAC-A) 函数。

返回值

函数的结果为数字。

使用说明

percentileCont 函数根据指定度量中值的连续分布计算结果。根据视觉对象中的设置对值进行排序后，通过在值之间进行线性内插计算得出结果。其不同于 percentileDisc，后者只是从聚合的一组值中返回值。percentileCont 的结果可能存在于指定度量的值中，也可能不存在。

percentileCont 的示例

以下示例帮助解释 percentileCont 的工作原理。

Example比较中值、percentileCont 和 percentileDisc

以下示例使用 median、percentileCont 和 percentileDisc 函数显示维度（类别）的中值。中值与 percentileCont 值相同。percentileCont 内插一个值，该值可能存在于数据集中，也可能不存在。但是，percentileDisc 始终显示数据集中存在的值，因此两个结果可能不匹配。本示例的最后一列显示了两个值之间的差异。每个计算字段的代码如下所示：

- `50%Cont = percentileCont( example , 50 )`
- `median = median( example )`
- `50%Disc = percentileDisc( example , 50 )`

- Cont-Disc = percentileCont(*example* , 50) - percentileDisc(*example* , 50)
- example = left(*category*, 1)（举一个更简单的例子，我们使用这个表达式将类别的名称缩短为它们的第一个字母。）

```
 example     median       50%Cont      50%Disc      Cont-Disc
-------- ----------- ------------ -------------- ------------
A          22.48          22.48          22.24          0.24
B          20.96          20.96          20.95          0.01
C          24.92          24.92          24.92          0
D          24.935         24.935         24.92          0.015
E          14.48          14.48          13.99          0.49
```

Example第 100 个百分位数为最大值

以下示例显示了 example 字段的各种 percentileCont 值。计算字段 *n*%Cont 定义为 percentileCont({*example*} ,*n*)。每列中的内插值表示属于该百分位数存储桶的数字。在某些情况下，实际数据值与内插值相匹配。例如，列 100%Cont 每行显示相同的值，因为 6783.02 是最大的数字。

```
example      50%Cont     75%Cont      99%Cont    100%Cont
--------- ----------- ----------- ------------ -----------

A             20.97       84.307      699.99      6783.02
B             20.99       88.84       880.98      6783.02
C             20.99       90.48       842.925     6783.02
D             21.38       85.99       808.49      6783.02
```

您还可以使用视图或数据集中的一个或多个维度来指定在哪个等级对计算进行分组。这被称为 LAC-A 函数。有关 LAC-A 函数的更多信息，请参阅Level-aware 计算-聚合 (LAC-A) 函数。以下示例根据数字在国家/地区等级的连续分布来计算第 30 个百分位数，但不计算视觉对象中其他维度（区域）的第 30 个百分位数。

```
percentileCont({Sales}, 30, [Country])
```

Percentilecont(sales, 30), Sum of Percentilecont(sales, 30 and [Country]) by Region

Regi...	percentileCont(Sales, 30)	percentileCont(Sales, 30, [Country])
AMER	23.84	188.74
APJ	16.77	239.59
EMEA	22.32	2,480.17

percentileDisc（百分位数）

`percentileDisc` 函数根据 `measure` 中的实际数字计算百分位数。其使用字段井中应用的分组和排序。`percentile` 函数是 `percentileDisc` 的别名。

使用此函数回答以下问题：此百分位数中存在哪些实际数据点？ 要返回数据集中存在的最接近的百分位数值，请使用 `percentileDisc`。要返回数据集中可能不存在的精确的百分位数值，请改用 `percentileCont`。

语法

```
percentileDisc(expression, percentile, [group-by level])
```

Arguments

度量

指定用于计算百分位数的数值。参数必须是一个度量或指标。计算中将忽略 Null。

percentile

百分位数值可以是任何介于 0-100 的数字常数。百分比值 50 计算度量的中值。

分组依据等级

（可选）指定聚合分组依据的等级。添加的等级可以是任何维度，也可以是独立于添加到视觉对象的维度。

参数必须是一个维度字段。分组依据等级必须用方括号 [ ] 括起来。有关更多信息，请参阅Level-aware 计算-聚合 (LAC-A) 函数。

返回值

函数的结果为数字。

使用说明

percentileDisc 是一个假定离散分布模型的逆分布函数。该函数具有一个百分比值和一个排序规范，并返回给定集合中的元素。

对于给定的百分位数值 P，percentileDisc 使用视觉对象中的排序值，并返回大于或等于 P 的最小累积分布值的值。

percentileDisc 的示例

以下示例帮助解释 percentileDisc 的工作原理。

Example比较中值、percentileDisc 和 percentileCont

以下示例使用 percentileCont、percentileDisc 和 median 函数显示维度（类别）的中值。中值与 percentileCont 值相同。percentileCont 内插一个值，该值可能存在于数据集中，也可能不存在。但是，percentileDisc 始终显示数据集中存在的最接近的值，因此两个结果可能不匹配。本示例的最后一列显示了两个值之间的差异。每个计算字段的代码如下所示：

- 50%Cont = percentileCont(*example* , 50)
- median = median(*example*)
- 50%Disc = percentileDisc(*example* , 50)
- Cont-Disc = percentileCont(*example* , 50) - percentileDisc(*example* , 50)
- example = left(*category*, 1)（举一个更简单的例子，我们使用这个表达式将类别的名称缩短为它们的第一个字母。）

```
example     median       50%Cont      50%Disc      Cont-Disc
-------- ----------- ------------ -------------- ------------
A          22.48          22.48          22.24          0.24
B          20.96          20.96          20.95          0.01
C          24.92          24.92          24.92          0
D          24.935         24.935         24.92          0.015
E          14.48          14.48          13.99          0.49
```

Example第 100 个百分位数为最大值

以下示例显示了 example 字段的各种 percentileDisc 值。计算字段 *n*%Disc 定义为 percentileDisc({*example*} ,*n*)。每列中的值都是数据集中的实际数字。

```
example     50%Disc      75%Disc        99%Disc      100%Disc
-------- ----------- ------------ -------------- ------------
A            20.97        73.98         699.99       6783.02
B            42.19        88.84         820.08       6783.02
C            30.52        90.48         733.44       6783.02
D            41.38        85.99         901.29       6783.0
```

您还可以使用视图或数据集中的一个或多个维度来指定在哪个等级对计算进行分组。这被称为 LAC-A 函数。有关 LAC-A 函数的更多信息，请参阅Level-aware 计算-聚合 (LAC-A) 函数。以下示例根据数字在国家/地区等级的连续分布来计算第 30 个百分位数，但不计算视觉对象中其他维度（区域）的第 30 个百分位数。

```
percentile({Sales}, 30, [Country])
```

Percentile(sales, 30), Sum of Percentile(sales, 30 and [Country]) by Region

Regi...	percentile(Sales, 30)	percentile(Sales, 30, [Country])
AMER	23.84	187.64
APJ	16.74	237.73
EMEA	22.32	2,472.33

periodToDateAvg

`periodToDateAvg` 函数按给定时间粒度（例如一个季度）到某个时间点（相对于该时间段）的指定度量计算一组数值的平均值。

语法

```
periodToDateAvg(
 measure,
 dateTime,
 period,
 endDate (optional))
```

Arguments

度量

参数必须是一个字段。结果中的 Null 值会被忽略。文本值不起作用。

dateTime

计算 PeriodToDate聚合所依据的日期维度。

时段

您进行计算的时间段。YEAR 的粒度表示 YearToDate 计算，Quarter 表示 QuarterToDate 等等。有效的粒度包括 YEAR、QUARTER、MONTH、WEEK、DAY、HOUR、MINUTE 和 SECONDS。


endDate

（可选）您要结束计算周期ToDate 聚合的日期维度。如果省略，默认为 now()。

示例

以下示例计算 2021 年 6 月 30 日当周每种付款类型的本周迄今最低付款金额。为了简单起见，我们只筛选了单笔付款。2021 年 6 月 30 日是星期三。Quick 在周日开始新的一周。在我们的示例中，就是 2021 年 6 月 27 日。

```
periodToDateAvg(fare_amount, pickUpDatetime, WEEK, parseDate("06-30-2021", "MM-dd-
yyyy"))
```



periodToDateCount

`periodToDateCount` 函数按给定时间粒度（例如一个季度）到某个时间点（相对于该时间段）的维度或度量（包括重复项）计算数值。

语法

```
periodToDateCount(
 measure,
 dateTime,
 period,
 endDate (optional))
```

Arguments

度量

参数必须是一个字段。结果中的 Null 值会被忽略。文本值不起作用。

dateTime

计算 PeriodToDate聚合所依据的日期维度。

时段

您进行计算的时间段。YEAR 的粒度表示 YearToDate 计算，Quarter 表示 QuarterToDate 等等。有效的粒度包括 YEAR、QUARTER、MONTH、WEEK、DAY、HOUR、MINUTE 和 SECONDS。


endDate

（可选）您要结束计算周期ToDate 聚合的日期维度。如果省略，默认为 now()。

示例

以下示例计算 2021 年 6 月 30 日当周每种付款类型的本周迄今最低付款金额。为了简单起见，我们只筛选了单笔付款。2021 年 6 月 30 日是星期三。Quick 在周日开始新的一周。在我们的示例中，就是 2021 年 6 月 27 日。

```
periodToDateCount(fare_amount, pickUpDatetime, WEEK, parseDate("06-30-2021", "MM-dd-
yyyy"))
```



periodToDateMax

`periodToDateMax` 函数返回给定时间粒度（例如一个季度）到某个时间点（相对于该时间点）的指定度量的最大值。

语法

```
periodToDateMax(
 measure,
 dateTime,
 period,
 endDate (optional))
```

Arguments

度量

参数必须是一个字段。结果中的 Null 值会被忽略。文本值不起作用。

dateTime

计算 PeriodToDate聚合所依据的日期维度。

时段

您进行计算的时间段。YEAR 的粒度表示 YearToDate 计算，Quarter 表示 QuarterToDate 等等。有效的粒度包括 YEAR、QUARTER、MONTH、WEEK、DAY、HOUR、MINUTE 和 SECONDS。


endDate

（可选）您要结束计算周期ToDate 聚合的日期维度。如果省略，默认为 now()。

示例

以下示例计算 2021 年 6 月 30 日当周每种付款类型的本周迄今最低付款金额。为了简单起见，我们只筛选了单笔付款。2021 年 6 月 30 日是星期三。Quick 在周日开始新的一周。在我们的示例中，就是 2021 年 6 月 27 日。

```
periodToDateMax(fare_amount, pickUpDatetime, WEEK, parseDate("06-30-2021", "MM-dd-
yyyy"))
```



periodToDateMedian

`periodToDateMedian` 函数返回给定时间粒度（例如一个季度）到某个时间点（相对于该时间段）的指定度量的中值。

语法

```
periodToDateMedian(
 measure,
 dateTime,
 period,
 endDate (optional))
```

Arguments

度量

参数必须是一个字段。结果中的 Null 值会被忽略。文本值不起作用。

dateTime

计算 PeriodToDate聚合所依据的日期维度。

时段

您进行计算的时间段。YEAR 的粒度表示 YearToDate 计算，Quarter 表示 QuarterToDate 等等。有效的粒度包括 YEAR、QUARTER、MONTH、WEEK、DAY、HOUR、MINUTE 和 SECONDS。


endDate

（可选）您要结束计算周期ToDate 聚合的日期维度。如果省略，默认为 now()。

示例

以下示例计算 2021 年 6 月 30 日当周每种付款类型的本周迄今最低付款金额。为了简单起见，我们只筛选了单笔付款。2021 年 6 月 30 日是星期三。Quick 在周日开始新的一周。在我们的示例中，就是 2021 年 6 月 27 日。

```
periodToDateMedian(fare_amount, pickUpDatetime, WEEK, parseDate("06-30-2021", "MM-dd-
yyyy"))
```



periodToDateMin

`periodToDateMin` 函数返回给定时间粒度（例如一个季度）到某个时间点（相对于该时间段）的指定度量或日期的最小值。

语法

```
periodToDateMin(
 measure,
 dateTime,
 period,
 endDate (optional))
```

Arguments

度量

参数必须是一个字段。结果中的 Null 值会被忽略。文本值不起作用。

dateTime

计算 PeriodToDate聚合所依据的日期维度。

时段

您进行计算的时间段。YEAR 的粒度表示 YearToDate 计算，Quarter 表示 QuarterToDate 等等。有效的粒度包括 YEAR、QUARTER、MONTH、WEEK、DAY、HOUR、MINUTE 和 SECONDS。


endDate

（可选）您要结束计算周期ToDate 聚合的日期维度。如果省略，默认为 now()。

示例

以下示例计算 2021 年 6 月 30 日当周每种付款类型的本周迄今最低付款金额。为了简单起见，我们只筛选了单笔付款。2021 年 6 月 30 日是星期三。Quick 在周日开始新的一周。在我们的示例中，就是 2021 年 6 月 27 日。

```
periodToDateMin(fare_amount, pickUpDatetime, WEEK, parseDate("06-30-2021", "MM-dd-
yyyy"))
```



periodToDatePercentile

`periodToDatePercentile` 函数按给定时间粒度（例如一个季度）到某个时间点（相对于该时间段）的度量中的实际数值计算百分位数。其使用字段井中应用的分组和排序。

要返回数据集中存在的最接近的百分位数值，请使用 `periodToDatePercentile`。要返回数据集中可能不存在的精确的百分位数值，请改用 `periodToDatePercentileCont`。

语法

```
periodToDatePercentile(
 measure,
 percentile,
 dateTime,
 period,
```

```
 endDate (optional))
```

Arguments

度量

参数必须是一个字段。结果中的 Null 值会被忽略。文本值不起作用。

percentile

百分位数值可以是任何介于 0-100 的数字常数。百分位数 50 计算度量的中值。

dateTime

计算 PeriodToDate聚合所依据的日期维度。

时段

您进行计算的时间段。YEAR 的粒度表示 YearToDate 计算，Quarter 表示 QuarterToDate 等等。有效的粒度包括 YEAR、QUARTER、MONTH、WEEK、DAY、HOUR、MINUTE 和 SECONDS。


endDate

（可选）您要结束计算周期ToDate 聚合的日期维度。如果省略，默认为 now()。

示例

以下示例计算 2021 年 6 月 30 日当周每种付款类型的本周迄今付款金额的第 90 个百分位数。为了简单起见，我们只筛选了单笔付款。2021 年 6 月 30 日是星期三。Quick 在周日开始新的一周。在我们的示例中，就是 2021 年 6 月 27 日。

```
periodToDatePercentile(fare_amount, 90, pickupDatetime, WEEK, parseDate("06-30-2021",
 "MM-dd-yyyy"))
```



periodToDatePercentileCont

`periodToDatePercentileCont` 函数按给定时间粒度（例如一个季度）到该时间段某个时间点的度量中数值的连续分布计算百分位数。其使用字段井中应用的分组和排序。

要返回数据集中可能不存在的精确的百分位数值，请使用 `periodToDatePercentileCont`。要返回数据集中存在的最接近的百分位数值，请改用 `periodToDatePercentile`。

语法

```
periodToDatePercentileCont(
 measure,
 percentile,
 dateTime,
```

```
 period,
 endDate (optional))
```

Arguments

度量

参数必须是一个字段。结果中的 Null 值会被忽略。文本值不起作用。

percentile

百分位数值可以是任何介于 0-100 的数字常数。百分位数 50 计算度量的中值。

dateTime

计算 PeriodToDate聚合所依据的日期维度。

时段

您进行计算的时间段。YEAR 的粒度表示 YearToDate 计算，Quarter 表示 QuarterToDate 等等。有效的粒度包括 YEAR、QUARTER、MONTH、WEEK、DAY、HOUR、MINUTE 和 SECONDS。


endDate

（可选）您要结束计算周期ToDate 聚合的日期维度。如果省略，默认为 now()。

示例

以下示例计算 2021 年 6 月 30 日当周每种付款类型的本周迄今付款金额的第 90 个百分位数。为了简单起见，我们只筛选了单笔付款。2021 年 6 月 30 日是星期三。Quick 在周日开始新的一周。在我们的示例中，就是 2021 年 6 月 27 日。

```
periodToDatePercentileCont(fare_amount, 90, pickupDatetime, WEEK,
 parseDate("06-30-2021", "MM-dd-yyyy"))
```



periodToDateStDev

periodToDateStDev 函数按给定时间粒度（例如一个季度）到某个时间点（基于示例并相对于该时间段）的指定度量计算一组数值的标准偏差。

语法

```
periodToDateStDev(
 measure,
 dateTime,
 period,
 endDate (optional))
```

Arguments

度量

参数必须是一个字段。结果中的 Null 值会被忽略。文本值不起作用。

dateTime

计算 PeriodToDate聚合所依据的日期维度。

时段

（可选）您进行计算的时间段。YEAR 的粒度表示 YearToDate 计算，Quarter 表示 QuarterToDate 等等。有效的粒度包括 YEAR、QUARTER、MONTH、WEEK、DAY、HOUR、MINUTE 和 SECONDS。


endDate

（可选）您要结束计算周期ToDate 聚合的日期维度。如果省略，默认为 now()。

示例

以下示例计算 2021 年 6 月 30 日当周每种付款类型的本周迄今最低付款金额。为了简单起见，我们只筛选了单笔付款。2021 年 6 月 30 日是星期三。Quick 在周日开始新的一周。在我们的示例中，就是 2021 年 6 月 27 日。

```
periodToDateStDev(fare_amount, pickUpDatetime, WEEK, parseDate("06-30-2021", "MM-dd-
yyyy"))
```



periodToDateStDevP

`periodToDateStDevP` 函数按给定时间粒度（例如一个季度）到某个时间点（基于该时间段的示例）的指定度量计算一组数值的总体标准偏差。

语法

```
periodToDateStDevP(
 measure,
 dateTime,
 period,
 endDate (optional))
```

Arguments

度量

参数必须是一个字段。结果中的 Null 值会被忽略。文本值不起作用。

dateTime

计算 PeriodToDate聚合所依据的日期维度。

时段

您进行计算的时间段。YEAR 的粒度表示 YearToDate 计算，Quarter 表示 QuarterToDate 等等。有效的粒度包括 YEAR、QUARTER、MONTH、WEEK、DAY、HOUR、MINUTE 和 SECONDS。


endDate

（可选）您要结束计算周期ToDate 聚合的日期维度。如果省略，默认为 now()。

示例

以下示例计算 2021 年 6 月 30 日当周每种付款类型的本周迄今最低付款金额。为了简单起见，我们只筛选了单笔付款。2021 年 6 月 30 日是星期三。Quick 在周日开始新的一周。在我们的示例中，就是 2021 年 6 月 27 日。

```
periodToDateStDevP(fare_amount, pickUpDatetime, WEEK, parseDate("06-30-2021", "MM-dd-
yyyy"))
```



periodToDateSum

`periodToDateSum` 函数添加给定时间粒度（例如一个季度）到某个时间点（相对于该时间段）的指定度量。

语法

```
periodToDateSum(
 measure,
 dateTime,
 period,
 endDate)
```

Arguments

度量

参数必须是一个字段。结果中的 Null 值会被忽略。文本值不起作用。

dateTime

计算 PeriodToDate聚合所依据的日期维度。

时段

您进行计算的时间段。YEAR 的粒度表示 YearToDate 计算，Quarter 表示 QuarterToDate 等等。有效的粒度包括 YEAR、QUARTER、MONTH、WEEK、DAY、HOUR、MINUTE 和 SECONDS。


endDate

（可选）您要结束计算周期ToDate 聚合的日期维度。如果省略，默认为 now()。

示例

以下示例计算 2021 年 6 月 30 日当周每种付款类型的本周迄今付款总额。为了简单起见，我们只筛选了单笔付款。2021 年 6 月 30 日是星期三。Quick 在周日开始新的一周。在我们的示例中，就是 2021 年 6 月 27 日。

```
periodToDateSum(fare_amount, pickUpDateTime, WEEK, parseDate("06-30-2021", "MM-dd-
yyyy"))
```



periodToDateVar

periodToDateVar 函数按给定时间粒度（例如一个季度）到该时间段的某个时间点的指定度量计算一组数值的样本方差。

语法

```
periodToDateVar(
 measure,
 dateTime,
 period,
 endDate (optional))
```

Arguments

度量

参数必须是一个字段。结果中的 Null 值会被忽略。文本值不起作用。

dateTime

计算 PeriodToDate聚合所依据的日期维度。

时段

您进行计算的时间段。YEAR 的粒度表示 YearToDate 计算，Quarter 表示 QuarterToDate 等等。有效的粒度包括 YEAR、QUARTER、MONTH、WEEK、DAY、HOUR、MINUTE 和 SECONDS。


endDate

（可选）您要结束计算周期ToDate 聚合的日期维度。如果省略，默认为 now()。

示例

以下示例计算 2021 年 6 月 30 日当周每种付款类型的本周迄今最低付款金额。为了简单起见，我们只筛选了单笔付款。2021 年 6 月 30 日是星期三。Quick 在周日开始新的一周。在我们的示例中，就是 2021 年 6 月 27 日。

```
periodToDateVar(fare_amount, pickUpDatetime, WEEK, parseDate("06-30-2021", "MM-dd-
yyyy"))
```



periodToDateVarP

`periodToDateVarP` 函数按给定时间粒度（例如一个季度）到某个时间点（相对于该时间段）的指定度量计算一组数值的总体方差。

语法

```
periodToDateVarP(
 measure,
 dateTime,
 period,
 endDate (optional))
```

Arguments

度量

参数必须是一个字段。结果中的 Null 值会被忽略。文本值不起作用。

dateTime

计算 PeriodToDate聚合所依据的日期维度。

时段

您进行计算的时间段。YEAR 的粒度表示 YearToDate 计算，Quarter 表示 QuarterToDate 等等。有效的粒度包括 YEAR、QUARTER、MONTH、WEEK、DAY、HOUR、MINUTE 和 SECONDS。


endDate

（可选）您要结束计算周期ToDate 聚合的日期维度。如果省略，默认为 now()。

示例

以下示例计算 2021 年 6 月 30 日当周每种付款类型的本周迄今最低付款金额。为了简单起见，我们只筛选了单笔付款。2021 年 6 月 30 日是星期三。Quick 在周日开始新的一周。在我们的示例中，就是 2021 年 6 月 27 日。

```
periodToDateVarP(fare_amount, pickUpDatetime, WEEK, parseDate("06-30-2021", "MM-dd-
yyyy"))
```



stdev

`stdev` 函数根据样本计算指定度量中按选定的一个维度或多个维度分组的一组数字的标准差。

语法

```
stdev(measure, [group-by level])
```

Arguments

度量

参数必须是一个度量。结果中的 Null 值会被忽略。文本值不起作用。参数必须是一个字段。

分组依据等级

（可选）指定聚合分组依据的等级。添加的等级可以是任何维度，也可以是独立于添加到视觉对象的维度。

参数必须是一个维度字段。分组依据等级必须用方括号 [ ] 括起来。有关更多信息，请参阅Level-aware 计算-聚合 (LAC-A) 函数。

示例

以下示例使用记录的测试分数样本返回一个等级的测试分数标准偏差。

```
stdev({Score})
```

您还可以使用视图或数据集中的一个或多个维度来指定在哪个等级对计算进行分组。这被称为 LAC-A 函数。有关 LAC-A 函数的更多信息，请参阅Level-aware 计算-聚合 (LAC-A) 函数。以下示例计算主题等级的测试分数标准偏差，但不计算视觉对象中其他维度（等级）的测试分数标准偏差。

```
stdev({Score}, [Subject])
```

stdevp

`stdevp` 函数计算指定度量中按选定的一个维度或多个维度分组的一组数字的标准差。

语法

```
stdevp(measure, [group-by level])
```

Arguments

度量

参数必须是一个度量。结果中的 Null 值会被忽略。文本值不起作用。参数必须是一个字段。

分组依据等级

（可选）指定聚合分组依据的等级。添加的等级可以是任何维度，也可以是独立于添加到视觉对象的维度。

参数必须是一个维度字段。分组依据等级必须用方括号 [ ] 括起来。有关更多信息，请参阅Level-aware 计算-聚合 (LAC-A) 函数。

示例

以下示例使用记录的所有分数返回一个等级的测试分数标准偏差。

```
stdevp({Score})
```

您还可以使用视图或数据集中的一个或多个维度来指定在哪个等级对计算进行分组。这被称为 LAC-A 函数。有关 LAC-A 函数的更多信息，请参阅Level-aware 计算-聚合 (LAC-A) 函数。以下示例使用记录的所有分数计算主题等级的测试分数标准偏差，但不计算视觉对象中其他维度（等级）的测试分数标准偏差。

```
stdevp({Score}, [Subject])
```

stdevIf

基于条件语句，stdevIf 函数根据样本计算指定度量中按选定的一个维度或多个维度分组的一组数字的标准差。

语法

```
stdevIf(measure, conditions)
```

Arguments

度量

参数必须是一个度量。结果中的 Null 值会被忽略。文本值不起作用。参数必须是一个字段。

condition

单个语句中的一个或多个条件。

stdevpIf

基于条件语句，stdevpIf 函数根据总体偏差计算指定度量中按选定的一个维度或多个维度分组的一组数字的标准差。

语法

```
stdevpIf(measure, conditions)
```

Arguments

度量

参数必须是一个度量。结果中的 Null 值会被忽略。文本值不起作用。参数必须是一个字段。

condition

单个语句中的一个或多个条件。

sum

sum 函数以指定的度量添加一组数字，按照选定的一个或多个维度分组。例如，sum(profit amount) 返回利润总额，按 (可选的) 选定维度分组。

语法

```
sum(measure, [group-by level])
```

Arguments

度量

参数必须是一个度量。结果中的 Null 值会被忽略。文本值不起作用。参数必须是一个字段。

分组依据等级

（可选）指定聚合分组依据的等级。添加的等级可以是任何维度，也可以是独立于添加到视觉对象的维度。

参数必须是一个维度字段。分组依据等级必须用方括号 [ ] 括起来。有关更多信息，请参阅Level-aware 计算-聚合 (LAC-A) 函数。

示例

以下示例返回销售总额。

```
sum({Sales})
```

您还可以使用视图或数据集中的一个或多个维度来指定在哪个等级对计算进行分组。这被称为 LAC-A 函数。有关 LAC-A 函数的更多信息，请参阅Level-aware 计算-聚合 (LAC-A) 函数。以下示例计算国家/地区等级的销售总额，但不计算视觉对象中其他维度（区域或产品）的销售总额。

```
sum(Sales, [Country])
```

Sum(sales), Sum of Sum(sales and [Country]) by Region, Product, and Country

Regi...	Country	Product	sum(Sales)	sum(Sales, [Country])
AMER	Argentina	Big Ol Database	9,899.85	35,764.31
AMER	Argentina	ChatBot Plugin	742.8	35,764.31
AMER	Argentina	ContactMatcher	3,947.81	35,764.31
AMER	Argentina	Data Smasher	1,023.56	35,764.31
AMER	Argentina	FinanceHub	2,728.24	35,764.31
AMER	Argentina	Marketing Suite	2,275.88	35,764.31
AMER	Argentina	Marketing Suite - Gold	4,669.08	35,764.31
AMER	Argentina	OneView	4,204.36	35,764.31
AMER	Argentina	SaaS Connector Pack	950.97	35,764.31
AMER	Argentina	SaaS Connector Pack - Gold	153.7	35,764.31
AMER	Argentina	Site Analytics	3,577.75	35,764.31
AMER	Argentina	Storage	54.12	35,764.31
AMER	Argentina	Support	1,536.19	35,764.31
APJ	Australia	Alchemy	5,919.89	80,166.1
APJ	Australia	Big Ol Database	3,756.31	80,166.1
APJ	Australia	ChatBot Plugin	930.03	80,166.1

sumIf

根据条件语句，sumIf 函数以指定的度量对一组数字求和，按照选定的一个或多个维度分组。例如，如果条件的计算结果为 true，sumIf(ProdRev,CalendarDay >= ${BasePeriodStartDate} AND CalendarDay <= ${BasePeriodEndDate} AND SourcingType <> 'Indirect') 返回利润总额，按（可选的）选定维度分组。

语法

```
sumIf(measure, conditions)
```

Arguments

度量

参数必须是一个度量。结果中的 Null 值会被忽略。文本值不起作用。参数必须是一个字段。


condition

单个语句中的一个或多个条件。

示例

以下示例使用带 sumIf 的计算字段来显示销售额（如果 Segment 等于 SMB）。

```
sumIf(Sales, Segment='SMB')
```



以下示例使用带 sumIf 的计算字段来显示销售额（如果 Segment 等于 SMB 并且年份 Order Date 晚于 2022）。

```
sumIf(Sales, Segment='SMB' AND {Order Date} >='2022-01-01')
```

var

var 函数计算指定度量中按选定的一个维度或多个维度分组的一组数字的样本方差。

语法

```
var(measure, [group-by level])
```

Arguments

度量

参数必须是一个度量。结果中的 Null 值会被忽略。文本值不起作用。参数必须是一个字段。

分组依据等级

（可选）指定聚合分组依据的等级。添加的等级可以是任何维度，也可以是独立于添加到视觉对象的维度。

参数必须是一个维度字段。分组依据等级必须用方括号 [ ] 括起来。有关更多信息，请参阅Level-aware 计算-聚合 (LAC-A) 函数。

示例

以下示例返回测试分数样本的方差。

```
var({Scores})
```

您还可以使用视图或数据集中的一个或多个维度来指定在哪个等级对计算进行分组。这被称为 LAC-A 函数。有关 LAC-A 函数的更多信息，请参阅Level-aware 计算-聚合 (LAC-A) 函数。以下示例返回主题等级的测试分数样本的方差，但不返回视觉对象中其他维度（等级）的测试分数样本方差。

```
var({Scores}, [Subject]
```

varIf

基于条件语句，varIf 函数根据样本计算指定度量中按选定的一个维度或多个维度分组的一组数字的方差。

语法

```
varIf(measure, conditions)
```

Arguments

度量

参数必须是一个度量。结果中的 Null 值会被忽略。文本值不起作用。参数必须是一个字段。

condition

单个语句中的一个或多个条件。

varp

varp 函数计算指定度量中按选定的一个维度或多个维度分组的一组数字的总体方差。

语法

```
varp(measure, [group-by level])
```

Arguments

度量

参数必须是一个度量。结果中的 Null 值会被忽略。文本值不起作用。参数必须是一个字段。

分组依据等级

（可选）指定聚合分组依据的等级。添加的等级可以是任何维度，也可以是独立于添加到视觉对象的维度。

参数必须是一个维度字段。分组依据等级必须用方括号 [ ] 括起来。有关更多信息，请参阅Level-aware 计算-聚合 (LAC-A) 函数。

示例

以下示例返回测试分数的总体方差。

```
varp({Scores})
```

您还可以使用视图或数据集中的一个或多个维度来指定在哪个等级对计算进行分组。这被称为 LAC-A 函数。有关 LAC-A 函数的更多信息，请参阅Level-aware 计算-聚合 (LAC-A) 函数。以下示例返回主题等级的测试分数总体方差，但不返回视觉对象中其他维度（等级）的测试分数总体方差。

```
varp({Scores}, [Subject]
```

varpIf

基于条件语句，varpIf 函数根据总体偏差计算指定度量中按选定的一个维度或多个维度分组的一组数字的方差。

语法

```
varpIf(measure, conditions)
```

Arguments

度量

参数必须是一个度量。结果中的 Null 值会被忽略。文本值不起作用。参数必须是一个字段。

condition

单个语句中的一个或多个条件。

表计算函数

在分析特定视觉对象中的数据时，您可以将表计算应用于当前数据集，以了解维度如何影响度量或它们如何相互影响。可视化数据是基于当前数据集的结果集，并应用了所有筛选条件、字段选择和自定义项。要查看该结果集的确切内容，您可以将视觉对象导出为文件。表计算函数 对数据执行运算以显示字段之间的关系。

在本节中，您可以找到表计算中可用函数的列表，这些函数可以在 Amazon Quick 中对可视化数据执行。

要查看按类别排序的函数列表以及简要定义，请参阅按类别划分的函数。

主题

- difference
- distinctCountOver
- lag
- lead
- percentDifference
- avgOver

- countOver
- maxOver
- minOver
- percentileOver
- percentileContOver
- 百分位数 DiscOver
- 百分比 OfTotal
- periodOverPeriodDifference
- periodOverPeriodLastValue
- periodOverPeriodPercentDifference
- periodToDateAvgOverTime
- periodToDateCountOverTime
- periodToDateMaxOverTime
- periodToDateMinOverTime
- periodToDateSumOverTime
- stdevOver
- stdevpOver
- varOver
- varpOver
- sumOver
- denseRank
- rank
- 百分位数排名
- runningAvg
- runningCount
- runningMax
- runningMin
- runningSum

- firstValue
- lastValue
- windowAvg
- windowCount
- WindowMax
- windowMin
- windowSum

difference

difference 函数计算基于一组分区和排序的度量与基于其他分区和排序的度量之间的差值。

difference 函数支持与基于 SPICE 和直接查询数据集的分析结合使用。

语法

括号是必需的。要查看哪些参数是可选的，请参阅以下说明。

```
difference
 (
      measure
      ,[ sortorder_field ASC_or_DESC, ... ]
      ,lookup_index,
      ,[ partition field, ... ]
 )
```

参数

度量

要查看差值的聚合度量。

排序顺序字段

要在对数据排序时使用的一个或多个度量和维度（以逗号分隔）。您可以指定升序 (**ASC**) 或降序 (**DESC**) 排序顺序。

如果包含多个单词，则将列表中的每个字段括在 {}（大括号）内。整个列表括在 []（方括号）内。

查找索引

查找索引可以为正数或负数，表示排序中的下一行（正数）或排序中的上一行（负数）。查找索引可以为 1-2,147,483,647。对于 MySQL、MariaDB 和 Aurora MySQL-Compatible Edition 引擎，查询索引限制为只有 1。

分区字段

（可选）要在分区时使用的一个或多个维度（以逗号分隔）。

如果包含多个单词，则将列表中的每个字段括在 {}（大括号）内。整个列表括在 []（方括号）内。

示例


以下示例计算 sum({Billed Amount}) 和下一行之间的差值（按 Customer Region 升序排序并按 Service Line 分区）。

```
difference(
     sum( {Billed Amount} ),
     [{Customer Region} ASC],
     1,
     [{Service Line}]
)
```

以下示例计算 Billed Amount 和下一行之间的差值（按 [{Customer Region}] 分区）。表计算中的字段位于视觉对象的字段井中。

```
difference(
     sum( {Billed Amount} ),
     [{Customer Region} ASC],
     1
)
```

红色突出显示部分显示每个金额如何相加（a + b = c）以显示金额 a 和 c 之间的差值。



distinctCountOver

`distinctCountOver` 函数计算指定等级上按指定属性划分的操作数的不同计数。支持的等级为 `PRE_FILTER` 和 `PRE_AGG`。操作数必须是未聚合的。

语法

括号是必需的。要查看哪些参数是可选的，请参阅以下说明。

```
distinctCountOver
(
  measure or dimension field
  ,[ partition_field, ... ]
  ,calculation level
)
```

参数

度量或维度字段

要进行计算的度量或维度，例如 `{Sales Amt}`。有效值为 `PRE_FILTER` 和 `PRE_AGG`。

分区字段

（可选）要在分区时使用的一个或多个维度（以逗号分隔）。

如果包含多个单词，则将列表中的每个字段括在 {}（大括号）内。整个列表括在 []（方括号）内。

计算级别

（可选）指定要使用的计算级别：

- **PRE_FILTER** – 在数据集筛选条件之前计算预筛选条件计算。
- **PRE_AGG** – 在将聚合以及前 N 个和后 N 个筛选条件应用于视觉对象之前计算预聚合计算。

空白时此值默认为 POST_AGG_FILTER。POST_AGG_FILTER 不是此操作的有效等级，将导致错误消息。有关更多信息，请参阅在 Amazon Quick 中使用关卡感知计算。

示例

以下示例获取在 PRE_AGG 等级按 City 和 State 分区的 Sales 的不同计数。

```
distinctCountOver
(
  Sales,
  [City, State], PRE_AGG
)
```

lag

lag 函数计算基于指定分区和排序的度量的滞后（上一个）值。

lag 支持用于基于 SPICE 和直接查询数据集的分析。

语法

括号是必需的。要查看哪些参数是可选的，请参阅以下说明。

```
lag
(
lag
(
 measure
 ,[ sortorder_field ASC_or_DESC, ... ]
```

```
 ,lookup_index
 ,[ partition_field, ... ]
)]
)
```

参数

度量

要获取滞后值的度量。这可能包括聚合，例如，sum({Sales Amt})。

排序顺序字段

要在对数据排序时使用的一个或多个度量和维度（以逗号分隔）。您可以指定升序 (**ASC**) 或降序 (**DESC**) 排序顺序。

如果包含多个单词，则将列表中的每个字段括在 {}（大括号）内。整个列表括在 []（方括号）内。

查找索引

查找索引可以为正数或负数，表示排序中的下一行（正数）或排序中的上一行（负数）。查找索引可以为 1-2,147,483,647。对于 MySQL、MariaDB 和 Amazon Aurora MySQL-Compatible Edition 引擎，查询索引限制为 1。

分区字段

（可选）要在分区时使用的一个或多个维度（以逗号分隔）。

如果包含多个单词，则将列表中的每个字段括在 {}（大括号）内。整个列表括在 []（方括号）内。

示例


以下示例计算上一个 sum(sales)（按源州/省分区并按 cancellation_code 升序排序顺序排序）。

```
lag
(
     sum(Sales),
     [cancellation_code ASC],
     1,
     [origin_state_nm]
)
```

以下示例使用计算字段和 lag 在当前行的金额旁边显示上一行的销售额（按 Order Date 排序）。表计算中的字段位于视觉对象的字段井中。

```
lag(
     sum({Sales}),
     [{Order Date} ASC],
     1
)
```

以下屏幕截图显示了示例的结果。




Order Date	Sales	lag1
Jan 4, 2020	16	
Jan 5, 2020	288	16
Jan 6, 2020	20	288
Jan 7, 2020	4,407	20
Jan 8, 2020	87	4,407
Jan 10, 2020	41	87
Jan 11, 2020	55	41
Jan 12, 2020	10	55

以下示例使用计算字段和 lag 在当前行的金额旁边显示上一行的销售额（按 Order Date 排序，按 Segment 划分）。

```
lag
 (
  sum(Sales),
  [Order Date ASC],
  1, [Segment]
 )
```

以下屏幕截图显示了示例的结果。



Order Date	Segment	Sales	lag2
Jan 4, 2020	SMB	16	
Jan 5, 2020	Enterprise	288	
Jan 6, 2020	SMB	20	16
Jan 7, 2020	Enterprise	4,375	288
Jan 7, 2020	SMB	19	20
Jan 7, 2020	Strategic	13	

lead

`lead` 函数计算基于指定分区和排序的度量的前导（下一个）值。

语法

括号是必需的。要查看哪些参数是可选的，请参阅以下说明。

```
lead
(
     measure
     ,[ sortorder_field ASC_or_DESC, ... ]
     ,lookup_index,
     ,[ partition_field, ... ]
)
```

参数

度量

要获取前导值的度量。这可能包括聚合，例如，`sum({Sales Amt})`。

排序顺序字段

要在对数据排序时使用的一个或多个度量和维度（以逗号分隔）。您可以指定升序 (**ASC**) 或降序 (**DESC**) 排序顺序。

如果包含多个单词，则将列表中的每个字段括在 {}（大括号）内。整个列表括在 []（方括号）内。

查找索引

查找索引可以为正数或负数，表示排序中的下一行（正数）或排序中的上一行（负数）。查找索引可以为 1-2,147,483,647。对于 MySQL、MariaDB 和 Amazon Aurora MySQL-Compatible Edition 引擎，查询索引限制为 1。

分区字段

（可选）要在分区时使用的一个或多个维度（以逗号分隔）。

如果包含多个单词，则将列表中的每个字段括在 {}（大括号）内。整个列表括在 []（方括号）内。

示例


以下示例计算下一个 sum(sales)（按源州/省分区并按 cancellation_code 升序排序顺序排序）。

```
lead
(
     sum(sales),
     [cancellation_code ASC],
     1,
     [origin_state_nm]
)
```

以下示例使用计算字段和 lead 在当前行的金额旁边显示下一行的金额（按 Customer Segment 排序）。表计算中的字段位于视觉对象的字段井中。

```
lead(
     sum({Billed Amount}),
     [{Customer Segment} ASC],
     1
)
```

以下屏幕截图显示了示例的结果。



percentDifference

`percentDifference` 函数根据分区、排序和查找索引计算当前值和比较值之间的百分比差值。

语法

括号是必需的。要查看哪些参数是可选的，请参阅以下说明。

```
percentDifference
(
  measure
  ,[ sortorder_field ASC_or_DESC, ... ]
  ,lookup index
  ,[ partition_field, ... ]
)
```

参数

度量

要查看百分比差值的聚合度量。

排序顺序字段

要在对数据排序时使用的一个或多个度量和维度（以逗号分隔）。您可以指定升序 (**ASC**) 或降序 (**DESC**) 排序顺序。

如果包含多个单词，则将列表中的每个字段括在 {}（大括号）内。整个列表括在 []（方括号）内。

查找索引

查找索引可以为正数或负数，表示排序中的下一行（正数）或排序中的上一行（负数）。查找索引可以为 1-2,147,483,647。对于 MySQL、MariaDB 和 Aurora MySQL-Compatible Edition 引擎，查询索引限制为只有 1。

分区字段

（可选）要在分区时使用的一个或多个维度（以逗号分隔）。

如果包含多个单词，则将列表中的每个字段括在 {}（大括号）内。整个列表括在 []（方括号）内。

示例


以下示例计算当前和上一 State 的 sum(Sales) 之间的百分比差值（按 Sales 排序）。

```
percentDifference
(
  sum(amount),
  [sum(amount) ASC],
  -1,
  [State]
)
```

以下示例计算特定 Billed Amount 在另一个 Billed Amount 中所占的百分比（按 [{Customer Region} ASC] 排序）。表计算中的字段位于视觉对象的字段井中。

```
percentDifference
(
  sum( {Billed Amount} ),
  [{Customer Region} ASC],
  1
)
```

以下屏幕截图显示了示例的结果。红色字母显示 Customer Region **APAC** 的总额 Billed Amount 比 **EMEA** 区域的金额低 24%。



avgOver

avgOver 函数计算按维度列表划分的度量的平均值。

语法


括号是必需的。要查看哪些参数是可选的，请参阅以下说明。

```
avgOver
(
     measure
     ,[ partition_field, ... ]
     ,calculation level
)
```

以下示例显示 Customer Region 中的平均 Billed Amount。表计算中的字段位于视觉对象的字段井中。

```
avgOver
(
     sum({Billed Amount}),
     [{Customer Region}]
)
```

以下屏幕截图显示了示例的结果。通过添加 Service Line，将显示每个类别的总计费金额，并在计算字段中显示这三个值的平均值。



参数

度量

要进行计算的度量，例如 sum({Sales Amt})。如果计算级别设置为 NULL 或 POST_AGG_FILTER，则使用聚合。如果计算级别设置为 PRE_FILTER 或 PRE_AGG，请不要使用聚合。

分区字段

（可选）要在分区时使用的一个或多个维度（以逗号分隔）。

如果包含多个单词，则将列表中的每个字段括在 {}（大括号）内。整个列表括在 []（方括号）内。

计算级别

（可选）指定要使用的计算级别：

- **PRE_FILTER** – 在数据集筛选条件之前计算预筛选条件计算。
- **PRE_AGG** – 在将聚合以及前 N 个和后 N 个筛选条件应用于视觉对象之前计算预聚合计算。

- **POST_AGG_FILTER** – (默认) 在显示视觉对象时计算表格计算。

留空时此值默认为 POST_AGG_FILTER。有关更多信息，请参阅在 Quick 中使用关卡感知计算。

示例

以下示例获取按 City 和 State 分区的平均 sum(Sales)。

```
avgOver
(
     sum(Sales),
     [City, State]
)
```

countOver

countOver 函数计算按维度列表划分的维度或度量的计数。

语法

括号是必需的。要查看哪些参数是可选的，请参阅以下说明。

```
countOver
(
  measure or dimension field
  ,[ partition_field, ... ]
  ,calculation level
)
```

参数

度量或维度字段

要进行计算的度量或维度，例如 sum({Sales Amt})。如果计算级别设置为 NULL 或 POST_AGG_FILTER，则使用聚合。如果计算级别设置为 PRE_FILTER 或 PRE_AGG，请不要使用聚合。

分区字段

(可选) 要在分区时使用的一个或多个维度 (以逗号分隔)。

如果包含多个单词，则将列表中的每个字段括在 {} (大括号) 内。整个列表括在 [] (方括号) 内。

计算级别

（可选）指定要使用的计算级别：

- **PRE_FILTER** – 在数据集筛选条件之前计算预筛选条件计算。
- **PRE_AGG** – 在将聚合以及前 N 个和后 N 个筛选条件应用于视觉对象之前计算预聚合计算。
- **POST_AGG_FILTER** –（默认）在显示视觉对象时计算表格计算。

留空时此值默认为 POST_AGG_FILTER。有关更多信息，请参阅在 Quick 中使用关卡感知型计算。

示例

以下示例获取按 City 和 State 分区的 Sales 的计数。

```
countOver
(
  Sales,
  [City, State]
)
```


以下示例获取按 City 和 State 分区的 {County} 的计数。

```
countOver
(
  {County},
  [City, State]
)
```


以下示例显示 Customer Region 中的 Billed Amount 计数。表计算中的字段位于视觉对象的字段井中。

```
countOver
(
  sum({Billed Amount}),
  [{Customer Region}]
)
```


以下屏幕截图显示了示例的结果。由于不涉及其他字段，因此，计数为每个区域一个。



如果添加其他字段，计数将发生变化。在以下屏幕截图中，我们添加 Customer Segment 和 Service Line。其中的每个字段包含三个唯一的值。由于具有 3 个类别、3 个服务行和 3 个区域，计算字段显示 9。



如果在计算字段 countOver(sum({Billed Amount}), [{Customer Region}, {Customer Segment}, {Service Line}] 的分区字段中添加两个其他字段，则每一行的计数再次变为 1。



maxOver

maxOver 函数计算按维度列表划分的度量或日期的最大值。

语法

括号是必需的。要查看哪些参数是可选的，请参阅以下说明。

```
maxOver
(
     measure
     ,[ partition_field, ... ]
     ,calculation level
)
```

参数

度量

要进行计算的度量，例如 sum({Sales Amt})。如果计算级别设置为 NULL 或 POST_AGG_FILTER，则使用聚合。如果计算级别设置为 PRE_FILTER 或 PRE_AGG，请不要使用聚合。

分区字段

（可选）要在分区时使用的一个或多个维度（以逗号分隔）。

如果包含多个单词，则将列表中的每个字段括在 {}（大括号）内。整个列表括在 []（方括号）内。

计算级别

（可选）指定要使用的计算级别：

- **PRE_FILTER** – 在数据集筛选条件之前计算预筛选条件计算。
- **PRE_AGG** – 在将聚合以及前 N 个和后 N 个筛选条件应用于视觉对象之前计算预聚合计算。
- **POST_AGG_FILTER** –（默认）在显示视觉对象时计算表格计算。

留空时此值默认为 POST_AGG_FILTER。有关更多信息，请参阅在 Quick 中使用关卡感知型计算。

示例

以下示例计算按 City 和 State 分区的最大 sum(Sales)。


```
maxOver
(
     sum(Sales),
     [City, State]
)
```

以下示例显示 Customer Region 中的最大 Billed Amount。表计算中的字段位于视觉对象的字段井中。

```
maxOver
(
     sum({Billed Amount}),
     [{Customer Region}]
```

```
)
```

以下屏幕截图显示了示例的结果。通过添加 Service Line，将显示每个类别的总计费金额，并在计算字段中显示这三个值的最大值。



minOver

minOver 函数计算按维度列表划分的度量或日期的最小值。

语法

括号是必需的。要查看哪些参数是可选的，请参阅以下说明。

```
minOver
(
     measure
     ,[ partition_field, ... ]
     ,calculation level
)
```

参数

度量

要进行计算的度量，例如 sum({Sales Amt})。如果计算级别设置为 NULL 或 POST_AGG_FILTER，则使用聚合。如果计算级别设置为 PRE_FILTER 或 PRE_AGG，请不要使用聚合。

分区字段

（可选）要在分区时使用的一个或多个维度（以逗号分隔）。

如果包含多个单词，则将列表中的每个字段括在 {}（大括号）内。整个列表括在 []（方括号）内。

计算级别

（可选）指定要使用的计算级别：

- **PRE_FILTER** – 在数据集筛选条件之前计算预筛选条件计算。
- **PRE_AGG** – 在将聚合以及前 N 个和后 N 个筛选条件应用于视觉对象之前计算预聚合计算。
- **POST_AGG_FILTER** –（默认）在显示视觉对象时计算表格计算。

留空时此值默认为 POST_AGG_FILTER。有关更多信息，请参阅在 Quick 中使用关卡感知计算。

示例


以下示例计算按 City 和 State 分区的最小 sum(Sales)。

```
minOver
(
     sum(Sales),
     [City, State]
)
```

以下示例显示 Customer Region 中的最小 Billed Amount。表计算中的字段位于视觉对象的字段井中。

```
minOver
(
     sum({Billed Amount}),
     [{Customer Region}]
)
```

以下屏幕截图显示了示例的结果。通过添加 Service Line，将显示每个类别的总计费金额，并在计算字段中显示这三个值的最小值。



percentileOver

percentileOver 函数计算按维度列表划分的度量的第 n 个百分位数。Quick 中有两种percentileOver计算方式可供选择：

- percentileContOver 使用线性内插来确定结果。
- percentileDiscOver 使用实际值来确定结果。

percentileOver 函数是 percentileDiscOver 的别名。

percentileContOver

percentileContOver 函数根据 measure 中的实际数字计算百分位数。其使用字段井中应用的分组和排序。结果按指定计算等级的指定维度划分。

使用此函数回答以下问题：此百分位数中存在哪些实际数据点？ 要返回数据集中存在的最接近的百分位数值，请使用 percentileDiscOver。要返回数据集中可能不存在的精确的百分位数值，请改用 percentileContOver。

语法

```
percentileContOver (
    measure
  , percentile-n
  , [partition-by, …]
  , calculation-level
)
```

Arguments

度量

指定用于计算百分位数的数值。参数必须是一个度量或指标。计算中将忽略 Null。

percentile-n

百分位数值可以是任何介于 0-100 的数字常数。百分比值 50 计算度量的中值。

分区依据

（可选）要在分区时使用的一个或多个维度（以逗号分隔）。如果包含多个单词，则将列表中的每个字段括在 {}（大括号）内。整个列表括在 []（方括号）内。

计算等级

指定在哪里执行与计算顺序相关的计算。支持三种计算等级：

- PRE_FILTER
- PRE_AGG
- POST_AGG_FILTER（默认）– 要使用此计算等级，请在 `measure` 上指定聚合，例如 `sum(measure)`。

在可视化中进行聚合之前应用 PRE_FILTER 和 PRE_AGG。对于这两个计算等级，您无法在计算字段表达式中的 `measure` 上指定聚合。要了解有关计算级别及其适用时间的更多信息，请参阅 Amazon Quick 中的评估顺序和 Quick 中的使用级别感知计算。

返回值

函数的结果为数字。

percentileContOver 的示例

以下示例有助于解释百分位数的工作ContOver 原理。

Example比较中值的计算等级

以下示例使用不同的计算等级和 percentileContOver 函数显示维度（类别）的中值。百分位数为 50。数据集按区域字段进行筛选。每个计算字段的代码如下所示：

- example = left(*category*, 1)（一个简化示例。）
- pre_agg = percentileContOver ({Revenue} , 50 , [example] , PRE_AGG)
- pre_filter = percentileContOver ({Revenue} , 50 , [example] , PRE_FILTER)
- post_agg_filter = percentileContOver (sum ({Revenue}) , 50 , [example], POST_AGG_FILTER)

```
example   pre_filter     pre_agg      post_agg_filter
-------------------------------------------------------
0            106,728     119,667            4,117,579
1            102,898      95,946            2,307,547
2             97,807      93,963              554,570
3            101,043     112,585            2,709,057
4             96,533      99,214            3,598,358
5            106,293      97,296            1,875,648
6             97,118      69,159            1,320,672
7            100,201      90,557              969,807
```

百分位数 DiscOver

percentileDiscOver 函数根据 measure 中的实际数字计算百分位数。其使用字段井中应用的分组和排序。结果按指定计算等级的指定维度划分。percentileOver 函数是 percentileDiscOver 的别名。

使用此函数回答以下问题：此百分位数中存在哪些实际数据点？ 要返回数据集中存在的最接近的百分位数值，请使用 percentileDiscOver。要返回数据集中可能不存在的精确的百分位数值，请改用 percentileContOver。

语法

```
percentileDiscOver (
     measure
   , percentile-n
   , [partition-by, …]
   , calculation-level
```

```
)
```

Arguments

度量

指定用于计算百分位数的数值。参数必须是一个度量或指标。计算中将忽略 Null。

percentile-n

百分位数值可以是任何介于 0-100 的数字常数。百分比值 50 计算度量的中值。

分区依据

（可选）要在分区时使用的一个或多个维度（以逗号分隔）。如果包含多个单词，则将列表中的每个字段括在 {}（大括号）内。整个列表括在 []（方括号）内。

计算等级

指定在哪里执行与计算顺序相关的计算。支持三种计算等级：

- PRE_FILTER
- PRE_AGG
- POST_AGG_FILTER（默认）– 要使用此计算等级，需要在 `measure` 上指定聚合，例如 `sum(measure)`。

在可视化中进行聚合之前应用 PRE_FILTER 和 PRE_AGG。对于这两个计算等级，您无法在计算字段表达式中的 `measure` 上指定聚合。要了解有关计算级别及其适用时间的更多信息，请参阅 Amazon Quick 中的评估顺序和 Quick 中的使用级别感知计算。

返回值

函数的结果为数字。

的例子 百分位数 DiscOver

以下示例有助于解释百分位数的工作DiscOver 原理。

Example比较中值的计算等级

以下示例使用不同的计算等级和 `percentileDiscOver` 函数显示维度（类别）的中值。百分位数为 50。数据集按区域字段进行筛选。每个计算字段的代码如下所示：

- `example = left( category, 1 )`（一个简化示例。）

- pre_agg = percentileDiscOver ({Revenue} , 50 , [example] , PRE_AGG)
- pre_filter = percentileDiscOver ({Revenue} , 50 , [example] , PRE_FILTER)
- post_agg_filter = percentileDiscOver (sum ({Revenue}) , 50 , [example], POST_AGG_FILTER)

```
example   pre_filter     pre_agg      post_agg_filter
-------------------------------------------------------
0            106,728     119,667            4,117,579
1            102,898      95,946            2,307,547
2             97,629      92,046              554,570
3            100,867     112,585            2,709,057
4             96,416      96,649            3,598,358
5            106,293      97,296            1,875,648
6             97,118      64,395            1,320,672
7             99,915      90,557              969,807
```

Example中值


以下示例计算按 City 和 State 分区的 Sales 的中值（第 50 个百分位数）。

```
percentileDiscOver
(
  Sales,
  50,
  [City, State]
)
```

以下示例计算按 Customer Region 分区的 sum({Billed Amount}) 的第 98 个百分位数。表计算中的字段位于视觉对象的字段井中。

```
percentileDiscOver
(
  sum({Billed Amount}),
  98,
  [{Customer Region}]
)
```

以下屏幕截图显示这两个示例在图表上的样子。



Sum of Billed Amount, PercOver50, and PercOver98 by Customer Region

Customer Region	Billed Amount	percOver50	percOver98
APAC	$598,114	$850,406	$1,648,034
EMEA	$850,406	$850,406	$1,648,034
US	$1,648,034	$850,406	$1,648,034

百分比 OfTotal

percentOfTotal 函数根据指定的维度计算度量在总数中所占的百分比。

语法

括号是必需的。要查看哪些参数是可选的，请参阅以下说明。

```
percentOfTotal
(
     measure
     ,[ partition_field, ... ]
)
```

参数

度量

要查看总数百分比的聚合度量。目前，percentOfTotal 不支持 distinct count 聚合。

分区字段

（可选）要在分区时使用的一个或多个维度（以逗号分隔）。

如果包含多个单词，则将列表中的每个字段括在 {}（大括号）内。整个列表括在 []（方括号）内。

示例

以下示例创建一个计算以计算每个 State 在总数 Sales 中所占的百分比。


```
percentOfTotal
(
     sum(Sales),
     [State]
```

```
)
```

以下示例计算特定 Billed Amount 在总数 Billed Amount 中所占的百分比（按 [{Service Line} ASC] 分区）。表计算中的字段位于视觉对象的字段井中。

```
percentOfTotal
(
     sum( {Billed Amount} ),
     [{Service Line}]
)
```

以下屏幕截图显示了示例的结果。红色突出显示部分显示值为“Billing”的分区字段具有三个条目，每个区域一个条目。此服务行的总账单金额拆分为三个百分比，合计为 100%。这些百分比进行四舍五入，它们之和可能并不总是恰好为 100%。



periodOverPeriodDifference

periodOverPeriodDifference 函数计算按期间粒度和偏移量指定的两个不同时间段内的度量差异。与差异计算不同，此函数使用基于日期的偏移量而不是固定大小的偏移量。这样可以确保仅比较正确日期，即使数据集中缺少数据点也是如此。

语法

```
periodOverPeriodDifference(
 measure,
 date,
 period,
 offset)
```

Arguments

度量

要对其执行周期OverPeriod计算的聚合度量。

dateTime

我们计算 Period-Over-Period计算所依据的日期维度。

时段

（可选）您进行计算的时间段。YEAR 的粒度表示 YearToDate 计算，Quarter 表示 QuarterToDate 等等。有效的粒度包括 YEAR、QUARTER、MONTH、WEEK、DAY、HOUR、MINUTE 和 SECONDS。

默认值为视觉对象日期维度粒度。

offset


（可选）偏移量可以是正整数或负整数，表示要与之比较的前一时段（按周期指定）。例如，偏移量为 1 的季度周期表示与上一季度进行比较。

默认值是 1。

示例


以下示例使用计算字段 PeriodOverPeriod 来显示昨天的销售额差异

```
periodOverPeriodDifference(sum(Sales), {Order Date})
```



以下示例使用计算字段 PeriodOverPeriod 来显示前两个月的销售额差异。以下示例比较 Mar2020 和 Jan2020 的销售额。

```
periodOverPeriodDifference(sum(Sales),{Order Date}, MONTH, 1)
```



periodOverPeriodLastValue

periodOverPeriodLastValue 函数计算按期间粒度和偏移量指定的上一个时间段中度量的最后一个（上一个）值。此函数使用基于日期的偏移量而不是固定大小的偏移量。这样可以确保仅比较正确日期，即使数据集中缺少数据点也是如此。

语法

```
periodOverPeriodLastValue(
 measure,
 date,
 period,
 offset)
```

Arguments

度量

要查看差值的聚合度量。

date

计算周期OverPeriod计算所依据的日期维度。

时段

（可选）您进行计算的时间段。YEAR 的粒度表示 YearToDate 计算，Quarter 表示 QuarterToDate 等等。有效的粒度包括 YEAR、QUARTER、MONTH、WEEK、DAY、HOUR、MINUTE 和 SECONDS。

此参数默认为视觉对象聚合的粒度

offset

（可选）偏移量可以是正整数或负整数，表示要与之比较的前一时段（按周期指定）。例如，偏移量为 1 的季度周期表示与上一季度进行比较。

此参数默认值为 1。


示例

以下示例使用视觉对象维度粒度和默认偏移量 1 计算销售额的逐月值。

```
periodOverPeriodLastValue(sum(Sales), {Order Date})
```

以下示例使用 MONTH 的固定粒度和固定偏移量 1 计算销售额的逐月值。

```
periodOverPeriodLastValue(sum(Sales), {Order Date},MONTH, 1)
```



periodOverPeriodPercentDifference

`periodOverPeriodPercentDifference` 函数计算按期间粒度和偏移量指定的两个不同时间段内的百分比差异。与 percentDifference 不同，此函数使用基于日期的偏移量而不是固定大小的偏移量。这样可以确保仅比较正确日期，即使数据集中缺少数据点也是如此。

语法

```
periodOverPeriodPercentDifference(
 measure,
 date,
 period,
 offset)
```

Arguments

度量

要查看差值的聚合度量。

date

计算周期OverPeriod计算所依据的日期维度。

时段

（可选）您进行计算的时间段。YEAR 的粒度表示 YearToDate 计算，Quarter 表示 QuarterToDate 等等。有效的粒度包括 YEAR、QUARTER、MONTH、WEEK、DAY、HOUR、MINUTE 和 SECONDS。

此参数默认为视觉对象聚合的粒度

offset

（可选）偏移量可以是正整数或负整数，表示要与之比较的前一时段（按周期指定）。例如，偏移量为 1 的季度周期表示与上一季度进行比较。

此参数默认值为 1。


示例

以下示例使用视觉对象维度粒度和默认偏移量 1 计算销售额的逐月百分比差异。

```
periodOverPeriodPercentDifference(sum(Sales),{Order Date})
```

以下示例使用 MONTH 的固定粒度和固定偏移量 1 计算销售额的逐月百分比差异。

```
periodOverPeriodPercentDifference(sum(Sales), {Order Date}, MONTH, 1)
```



periodToDateAvgOverTime

`periodToDateAvgOverTime` 函数计算给定时间粒度（例如一个季度）到某个时间点的平均值。

语法

```
periodToDateAvgOverTime(
 measure,
 dateTime,
 period)
```

Arguments

度量

要对其执行计算的聚合度量

dateTime

计算 PeriodOverTime计算所依据的日期维度。

时段


（可选）您进行计算的时间段。YEAR 的粒度表示 YearToDate 计算，Quarter 表示 QuarterToDate 等等。有效的粒度包括 YEAR、QUARTER、MONTH、WEEK、DAY、HOUR、MINUTE 和 SECONDS。

默认值为视觉对象日期维度粒度。

示例

以下函数计算逐月平均付款金额。

```
periodToDateAvgOverTime(sum({fare_amount}), pickupDatetime, MONTH)
```



periodToDateCountOverTime

`periodToDateCountOverTime` 函数计算给定时间粒度（例如一个季度）到某个时间点的维度或度量的计数。

语法

```
periodToDateCountOverTime(
 measure,
 dateTime,
 period)
```

Arguments

度量

要对其执行计算的聚合度量

dateTime

计算 PeriodOverTime计算所依据的日期维度。

时段


（可选）您进行计算的时间段。YEAR 的粒度表示 YearToDate 计算，Quarter 表示 QuarterToDate 等等。有效的粒度包括 YEAR、QUARTER、MONTH、WEEK、DAY、HOUR、MINUTE 和 SECONDS。

默认值为视觉对象日期维度粒度。

示例

以下示例计算逐月供应商数量。

```
periodToDateCountOverTime(count(vendorid), pickupDatetime, MONTH)
```



periodToDateMaxOverTime

periodToDateMaxOverTime 函数计算给定时间粒度（例如一个季度）到某个时间点的度量的最大值。

语法

```
periodToDateMaxOverTime(
 measure,
 dateTime,
 period)
```

Arguments

度量

要对其执行计算的聚合度量

dateTime

计算 PeriodOverTime计算所依据的日期维度。

时段


（可选）您进行计算的时间段。YEAR 的粒度表示 YearToDate 计算，Quarter 表示 QuarterToDate 等等。有效的粒度包括 YEAR、QUARTER、MONTH、WEEK、DAY、HOUR、MINUTE 和 SECONDS。

默认值为视觉对象日期维度粒度。

示例

以下示例计算逐月最高付款金额。

```
periodToDatemaxOverTime(max({fare_amount}), pickupDatetime, MONTH)
```



periodToDateMinOverTime

`periodToDateMinOverTime` 函数计算给定时间粒度（例如一个季度）到某个时间点的度量的最小值。

语法

```
periodToDateMinOverTime(
 measure,
 dateTime,
 period)
```

Arguments

度量

要对其执行计算的聚合度量

dateTime

计算 PeriodOverTime计算所依据的日期维度。

时段


（可选）您进行计算的时间段。YEAR 的粒度表示 YearToDate 计算，Quarter 表示 QuarterToDate 等等。有效的粒度包括 YEAR、QUARTER、MONTH、WEEK、DAY、HOUR、MINUTE 和 SECONDS。

默认值为视觉对象日期维度粒度。

示例

以下示例计算逐月最低付款金额。

```
periodToDateMinOverTime(min({fare_amount}), pickupDatetime, MONTH)
```



pickupDatetime	fare_amount	PTDOverTimeMin
Jun 27, 2021	-250.00	-450
Jun 20, 2021	-450.00	-450
Jun 13, 2021	-273.00	-287
Jun 6, 2021	-287.00	-287
May 30, 2021	-199.00	-410
May 23, 2021	-300.00	-410

periodToDateSumOverTime

periodToDateSumOverTime 函数计算给定时间粒度（例如一个季度）到某个时间点的度量的总和。

语法

```
periodToDateSumOverTime(
 measure,
 dateTime,
 period)
```

Arguments

度量

要对其执行计算的聚合度量

dateTime

计算 PeriodOverTime计算所依据的日期维度。

时段


（可选）您进行计算的时间段。YEAR 的粒度表示 YearToDate 计算，Quarter 表示 QuarterToDate 等等。有效的粒度包括 YEAR、QUARTER、MONTH、WEEK、DAY、HOUR、MINUTE 和 SECONDS。

默认值为视觉对象日期维度粒度。

示例

以下函数返回逐月付款总金额。

```
periodToDateSumOverTime(sum({fare_amount}), pickupDatetime, MONTH)
```



stdevOver

`stdevOver` 函数根据样本计算按选定的一个属性或多个属性划分的指定度量的标准偏差。

语法

括号是必需的。要查看哪些参数是可选的，请参阅以下说明。

```
stdevOver
(
      measure
     ,[ partition_field, ... ]
     ,calculation level
)
```

参数

度量

要进行计算的度量，例如 sum({Sales Amt})。如果计算级别设置为 NULL 或 POST_AGG_FILTER，则使用聚合。如果计算级别设置为 PRE_FILTER 或 PRE_AGG，请不要使用聚合。

分区字段

（可选）要在分区时使用的一个或多个维度（以逗号分隔）。

如果包含多个单词，则将列表中的每个字段括在 {}（大括号）内。整个列表括在 []（方括号）内。

计算级别

（可选）指定要使用的计算级别：

- **PRE_FILTER** – 在数据集筛选条件之前计算预筛选条件计算。
- **PRE_AGG** – 在将聚合以及前 N 个和后 N 个筛选条件应用于视觉对象之前计算预聚合计算。
- **POST_AGG_FILTER** –（默认）在显示视觉对象时计算表格计算。

留空时此值默认为 POST_AGG_FILTER。有关更多信息，请参阅在 Quick 中使用关卡感知计算。

示例

以下示例根据样本计算按 City 和 State 划分的 sum(Sales) 的标准差。

```
stdevOver
(
     sum(Sales),
     [City, State]
)
```

以下示例根据样本计算 Customer Region 的 Billed Amount 的标准差。表计算中的字段位于视觉对象的字段井中。

```
stdevOver
(
     sum({Billed Amount}),
     [{Customer Region}]
)
```

stdevpOver

stdevpOver 函数根据总体偏差计算按选定的一个属性或多个属性划分的指定度量的标准偏差。

语法

括号是必需的。要查看哪些参数是可选的，请参阅以下说明。

```
stdevpOver
(
     measure
     ,[ partition_field, ... ]
     ,calculation level
)
```

参数

度量

要进行计算的度量，例如 sum({Sales Amt})。如果计算级别设置为 NULL 或 POST_AGG_FILTER，则使用聚合。如果计算级别设置为 PRE_FILTER 或 PRE_AGG，请不要使用聚合。

分区字段

（可选）要在分区时使用的一个或多个维度（以逗号分隔）。

如果包含多个单词，则将列表中的每个字段括在 {}（大括号）内。整个列表括在 []（方括号）内。

计算级别

（可选）指定要使用的计算级别：

- **PRE_FILTER** – 在数据集筛选条件之前计算预筛选条件计算。
- **PRE_AGG** – 在将聚合以及前 N 个和后 N 个筛选条件应用于视觉对象之前计算预聚合计算。
- **POST_AGG_FILTER** –（默认）在显示视觉对象时计算表格计算。

留空时此值默认为 POST_AGG_FILTER。有关更多信息，请参阅在 Quick 中使用关卡感知计算。

示例

以下示例根据总体偏差计算按 City 和 State 划分的 sum(Sales) 的标准差。

```
stdevpOver
(
     sum(Sales),
     [City, State]
)
```

以下示例根据总体偏差计算 Customer Region 的 Billed Amount 的标准差。表计算中的字段位于视觉对象的字段井中。

```
stdevpOver
(
     sum({Billed Amount}),
     [{Customer Region}]
)
```

varOver

varOver 函数根据样本计算按选定的一个属性或多个属性划分的指定度量的方差。

语法

括号是必需的。要查看哪些参数是可选的，请参阅以下说明。

```
varOver
(
     measure
     ,[ partition_field, ... ]
     ,calculation level
)
```

参数

度量

要进行计算的度量，例如 sum({Sales Amt})。如果计算级别设置为 NULL 或 POST_AGG_FILTER，则使用聚合。如果计算级别设置为 PRE_FILTER 或 PRE_AGG，请不要使用聚合。

分区字段

（可选）要在分区时使用的一个或多个维度（以逗号分隔）。

如果包含多个单词，则将列表中的每个字段括在 {}（大括号）内。整个列表括在 []（方括号）内。

计算级别

（可选）指定要使用的计算级别：

- **PRE_FILTER** – 在数据集筛选条件之前计算预筛选条件计算。
- **PRE_AGG** – 在将聚合以及前 N 个和后 N 个筛选条件应用于视觉对象之前计算预聚合计算。
- **POST_AGG_FILTER** –（默认）在显示视觉对象时计算表格计算。

留空时此值默认为 POST_AGG_FILTER。有关更多信息，请参阅在 Quick 中使用关卡感知计算。

示例

以下示例根据样本计算按 City 和 State 划分的 sum(Sales) 的方差。

```
varOver
(
     sum(Sales),
     [City, State]
)
```

以下示例根据样本计算 Customer Region 的 Billed Amount 的方差。表计算中的字段位于视觉对象的字段井中。

```
varOver
(
     sum({Billed Amount}),
     [{Customer Region}]
)
```

varpOver

varpOver 函数根据总体偏差计算按选定的一个属性或多个属性划分的指定度量的方差。

语法

括号是必需的。要查看哪些参数是可选的，请参阅以下说明。

```
varpOver
(
     measure
```

```
    ,[ partition_field, ... ]
    ,calculation level
)
```

参数

度量

要进行计算的度量，例如 sum({Sales Amt})。如果计算级别设置为 NULL 或 POST_AGG_FILTER，则使用聚合。如果计算级别设置为 PRE_FILTER 或 PRE_AGG，请不要使用聚合。

分区字段

（可选）要在分区时使用的一个或多个维度（以逗号分隔）。

如果包含多个单词，则将列表中的每个字段括在 {}（大括号）内。整个列表括在 []（方括号）内。

计算级别

（可选）指定要使用的计算级别：

- **PRE_FILTER** – 在数据集筛选条件之前计算预筛选条件计算。
- **PRE_AGG** – 在将聚合以及前 N 个和后 N 个筛选条件应用于视觉对象之前计算预聚合计算。
- **POST_AGG_FILTER** –（默认）在显示视觉对象时计算表格计算。

留空时此值默认为 POST_AGG_FILTER。有关更多信息，请参阅在 Quick 中使用关卡感知计算。

示例

以下示例根据总体偏差计算按 City 和 State 划分的 sum(Sales) 的方差。

```
varpOver
(
    sum(Sales),
    [City, State]
)
```

以下示例根据总体偏差计算 Customer Region 的 Billed Amount 的方差。表计算中的字段位于视觉对象的字段井中。

```
varpOver
```

```
(
     sum({Billed Amount}),
     [{Customer Region}]
)
```

sumOver

sumOver 函数计算按维度列表划分的度量的总和。

语法

括号是必需的。要查看哪些参数是可选的，请参阅以下说明。

```
sumOver
(
     measure
     ,[ partition_field, ... ]
     ,calculation level
)
```

参数

度量

要进行计算的度量，例如 sum({Sales Amt})。如果计算级别设置为 NULL 或 POST_AGG_FILTER，则使用聚合。如果计算级别设置为 PRE_FILTER 或 PRE_AGG，请不要使用聚合。

分区字段

（可选）要在分区时使用的一个或多个维度（以逗号分隔）。

如果包含多个单词，则将列表中的每个字段括在 {}（大括号）内。整个列表括在 []（方括号）内。

计算级别

（可选）指定要使用的计算级别：

- **PRE_FILTER** – 在数据集筛选条件之前计算预筛选条件计算。
- **PRE_AGG** – 在将聚合以及前 N 个和后 N 个筛选条件应用于视觉对象之前计算预聚合计算。
- **POST_AGG_FILTER** –（默认）在显示视觉对象时计算表格计算。

留空时此值默认为 POST_AGG_FILTER。有关更多信息，请参阅在 Quick 中使用关卡感知计算。

示例


以下示例计算 sum(Sales) 的总和（按 City 和 State 分区）。

```
sumOver
(
     sum(Sales),
     [City, State]
)
```

以下示例计算 Customer Region 中的 Billed Amount 的总和。表计算中的字段位于视觉对象的字段井中。

```
sumOver
(
     sum({Billed Amount}),
     [{Customer Region}]
)
```

以下屏幕截图显示了示例的结果。通过添加 Customer Segment，将为 Customer Region 计算每个类别的计费金额总和，并显示在计算字段中。



denseRank

denseRank 函数计算某个度量或维度相对于指定分区的排名。它仅对每个项目计数一次（忽略重复的值），并分配“无孔的”排名，以使重复的值具有相同的排名。

语法

括号是必需的。要查看哪些参数是可选的，请参阅以下说明。

```
denseRank
(
  [ sort_order_field ASC_or_DESC, ... ]
  ,[ partition_field, ... ]
)
```

参数

排序顺序字段

要在对数据排序时使用的一个或多个聚合字段（度量和/或维度），以逗号分隔。您可以指定升序 (**ASC**) 或降序 (**DESC**) 排序顺序。

如果包含多个单词，则将列表中的每个字段括在 {}（大括号）内。整个列表括在 []（方括号）内。

分区字段

（可选）要在分区时使用的一个或多个维度（以逗号分隔）。

如果包含多个单词，则将列表中的每个字段括在 {}（大括号）内。整个列表括在 []（方括号）内。

计算级别

（可选）指定要使用的计算级别：

- **PRE_FILTER** – 在数据集筛选条件之前计算预筛选条件计算。
- **PRE_AGG** – 在将聚合以及前 N 个和后 N 个筛选条件应用于视觉对象之前计算预聚合计算。
- **POST_AGG_FILTER** –（默认）在显示视觉对象时计算表格计算。

留空时此值默认为 POST_AGG_FILTER。有关更多信息，请参阅在 Quick 中使用关卡感知计算。

示例

以下示例根据降序排序顺序按 State 和 City 对 max(Sales) 进行密集排名。将为具有相同 max(Sales) 的任何城市分配相同的排名，并且下一个城市紧靠这些城市进行连续排名。例如，如果三个城市具有相同的排名，则第四个城市排名第二。

```
denseRank
(
  [max(Sales) DESC],
  [State, City]
)
```

以下示例根据降序排序顺序按 State 对 max(Sales) 进行密集排名。将为具有相同 max(Sales) 的任何州/省分配相同的排名，并且下一个州/省紧靠这些州/省进行连续排名。例如，如果三个州/省具有相同的排名，则第四个州/省排名第二。

```
denseRank
(
  [max(Sales) DESC],
  [State]
)
```

rank

rank 函数计算某个度量或维度相对于指定分区的排名。它计算一次每个项目（即使是重复的），并分配一个“带孔的”排名以考虑到重复的值。

语法

括号是必需的。要查看哪些参数是可选的，请参阅以下说明。

```
rank
(
  [ sort_order_field ASC_or_DESC, ... ]
  ,[ partition_field, ... ]
)
```

参数

排序顺序字段

要在对数据排序时使用的一个或多个聚合度量和维度（以逗号分隔）。您可以指定升序 (**ASC**) 或降序 (**DESC**) 排序顺序。

如果包含多个单词，则将列表中的每个字段括在 {}（大括号）内。整个列表括在 []（方括号）内。

分区字段

（可选）要在分区时使用的一个或多个维度（以逗号分隔）。

如果包含多个单词，则将列表中的每个字段括在 {}（大括号）内。整个列表括在 []（方括号）内。

计算级别

（可选）指定要使用的计算级别：

- **PRE_FILTER** – 在数据集筛选条件之前计算预筛选条件计算。
- **PRE_AGG** – 在将聚合以及前 N 个和后 N 个筛选条件应用于视觉对象之前计算预聚合计算。
- **POST_AGG_FILTER** –（默认）在显示视觉对象时计算表格计算。

留空时此值默认为 POST_AGG_FILTER。有关更多信息，请参阅在 Quick 中使用关卡感知计算。

示例

以下示例根据降序排序顺序按 State 和 City 在 State **WA** 中对 max(Sales) 进行排名。将为具有相同 max(Sales) 的任何城市分配相同的排名，但下一个排名包括所有以前存在的排名计数。例如，如果三个城市具有相同的排名，则第四个城市排名第四。

```
rank
(
  [max(Sales) DESC],
  [State, City]
)
```

以下示例根据升序排序顺序按 State 对 max(Sales) 进行排名。将为具有相同 max(Sales) 的任何州/省分配相同的排名，但下一个排名包括所有以前存在的排名计数。例如，如果三个州/省具有相同的排名，则第四个州/省排名第四。


```
rank
```

```
(
  [max(Sales) ASC],
  [State]
)
```

以下示例按总数 Billed Amount 对 Customer Region 进行排名。表计算中的字段位于视觉对象的字段井中。

```
rank(
  [sum({Billed Amount}) DESC]
)
```

在以下屏幕截图中显示了示例的结果以及总数 Billed Amount，因此，您可以了解每个区域是如何进行排名的。



百分位数排名

percentileRank 函数计算某个度量或维度相对于指定分区的百分位数排名。百分位数排名值 (*x*) 表示当前项目高于指定分区中值的*x*百分比。百分位数排名值范围从 0（包含）到 100（不包含）。

语法

括号是必需的。要查看哪些参数是可选的，请参阅以下说明。

```
percentileRank
(
      [ sort_order_field ASC_or_DESC, ... ]
     ,[ {partition_field}, ... ]
)
```

参数

排序顺序字段

要在对数据排序时使用的一个或多个聚合度量和维度（以逗号分隔）。您可以指定升序 (**ASC**) 或降序 (**DESC**) 排序顺序。

如果包含多个单词，则将列表中的每个字段括在 {}（大括号）内。整个列表括在 []（方括号）内。

分区字段

（可选）要在分区时使用的一个或多个维度（以逗号分隔）。

如果包含多个单词，则将列表中的每个字段括在 {}（大括号）内。整个列表括在 []（方括号）内。

计算级别

（可选）指定要使用的计算级别：

- **PRE_FILTER** – 在数据集筛选条件之前计算预筛选条件计算。
- **PRE_AGG** – 在将聚合以及前 N 个和后 N 个筛选条件应用于视觉对象之前计算预聚合计算。
- **POST_AGG_FILTER** –（默认）在显示视觉对象时计算表格计算。

留空时此值默认为 POST_AGG_FILTER。有关更多信息，请参阅在 Quick 中使用关卡感知计算。

示例


以下示例按 State 的降序顺序执行 max(Sales) 的百分位数排名。

```
percentileRank
(
     [max(Sales) DESC],
     [State]
)
```

以下示例按总和 Billed Amount 执行 Customer Region 的百分位数排名。表计算中的字段位于视觉对象的字段井中。

```
percentileRank(
     [sum({Billed Amount}) DESC],
     [{Customer Region}]
)
```

在以下屏幕截图中显示了示例的结果以及总数 `Billed Amount`，因此，您可以了解每个区域是如何进行比较的。



runningAvg

`runningAvg` 函数计算基于指定维度和排序顺序的度量的运行平均值。

语法

括号是必需的。要查看哪些参数是可选的，请参阅以下说明。

```
runningAvg
(
  measure
  ,[ sortorder_field ASC_or_DESC, ... ]
  ,[ partition_field, ... ]
)
```

参数

度量

要查看其运行平均值的聚合度量。

排序顺序字段

要在对数据排序时使用的一个或多个度量和维度（以逗号分隔）。您可以指定升序 (**ASC**) 或降序 (**DESC**) 排序顺序。

如果包含多个单词，则将列表中的每个字段括在 {}（大括号）内。整个列表括在 []（方括号）内。

分区字段

（可选）要在分区时使用的一个或多个维度（以逗号分隔）。

如果包含多个单词，则将列表中的每个字段括在 {}（大括号）内。整个列表括在 []（方括号）内。

示例

以下示例计算 sum(Sales) 的运行平均值（按 Sales 排序，并按 City 和 State 分区）。

```
runningAvg
(
  sum(Sales),
  [Sales ASC],
  [City, State]
)
```

以下示例计算 Billed Amount 的运行平均值（按月排序 ([truncDate("MM",Date) ASC])）。表计算中的字段位于视觉对象的字段井中。

```
runningAvg
(
  sum({Billed Amount}),
  [truncDate("MM",Date) ASC]
)
```

runningCount

runningCount 函数计算基于指定维度和排序顺序的度量或维度的运行计数。

语法

括号是必需的。要查看哪些参数是可选的，请参阅以下说明。

```
runningCount
(
  measure_or_dimension
  ,[ sortorder_field ASC_or_DESC, ... ]
  ,[ partition_field, ... ]
)
```

参数

measure or dimension

要查看其运行计数的聚合度量或维度。

排序顺序字段

要在对数据排序时使用的一个或多个度量和维度（以逗号分隔）。您可以指定升序 (**ASC**) 或降序 (**DESC**) 排序顺序。

如果包含多个单词，则将列表中的每个字段括在 {}（大括号）内。整个列表括在 []（方括号）内。

分区字段

（可选）要在分区时使用的一个或多个维度（以逗号分隔）。

如果包含多个单词，则将列表中的每个字段括在 {}（大括号）内。整个列表括在 []（方括号）内。

示例

以下示例计算 sum(Sales) 的运行计数（按 Sales 排序，并按 City 和 State 分区）。

```
runningCount
(
  sum(Sales),
  [Sales ASC],
  [City, State]
)
```

以下示例计算 Billed Amount 的运行计数（按月排序 ([truncDate("MM",Date) ASC])）。表计算中的字段位于视觉对象的字段井中。

```
runningCount
(
  sum({Billed Amount}),
  [truncDate("MM",Date) ASC]
)
```

runningMax

runningMax 函数计算基于指定维度和排序顺序的度量的运行最大值。

语法

括号是必需的。要查看哪些参数是可选的，请参阅以下说明。

```
runningMax
(
  measure
  ,[ sortorder_field ASC_or_DESC, ... ]
  ,[ partition_field, ... ]
)
```

参数

度量

要查看其运行最大值的聚合度量。

排序顺序字段

要在对数据排序时使用的一个或多个度量和维度（以逗号分隔）。您可以指定升序 (**ASC**) 或降序 (**DESC**) 排序顺序。

如果包含多个单词，则将列表中的每个字段括在 {}（大括号）内。整个列表括在 []（方括号）内。

分区字段

（可选）要在分区时使用的一个或多个维度（以逗号分隔）。

如果包含多个单词，则将列表中的每个字段括在 {}（大括号）内。整个列表括在 []（方括号）内。

示例

以下示例计算 sum(Sales) 的运行最大值（按 Sales 排序，并按 City 和 State 分区）。

```
runningMax
(
  sum(Sales),
  [Sales ASC],
  [City, State]
)
```

以下示例计算 Billed Amount 的运行最大值（按月排序 ([truncDate("MM",Date) ASC])）。表计算中的字段位于视觉对象的字段井中。

```
runningMax
(
  sum({Billed Amount}),
  [truncDate("MM",Date) ASC]
)
```

runningMin

runningMin 函数计算基于指定维度和排序顺序的度量的运行最小值。

语法

括号是必需的。要查看哪些参数是可选的，请参阅以下说明。

```
runningMin
(
  measure
  ,[ sortorder_field ASC_or_DESC, ... ]
  ,[ partition_field, ... ]
)
```

参数

度量

要查看其运行最小值的聚合度量。

排序顺序字段

要在对数据排序时使用的一个或多个度量和维度（以逗号分隔）。您可以指定升序 (**ASC**) 或降序 (**DESC**) 排序顺序。

如果包含多个单词，则将列表中的每个字段括在 {}（大括号）内。整个列表括在 []（方括号）内。

分区字段

（可选）要在分区时使用的一个或多个维度（以逗号分隔）。

如果包含多个单词，则将列表中的每个字段括在 {}（大括号）内。整个列表括在 []（方括号）内。

示例

以下示例计算 sum(Sales) 的运行最小值（按 Sales 排序，并按 City 和 State 分区）。

```
runningMin
(
  sum(Sales),
  [Sales ASC],
  [City, State]
)
```

以下示例计算 Billed Amount 的运行最小值（按月排序 ([truncDate("MM",Date) ASC])）。表计算中的字段位于视觉对象的字段井中。

```
runningMin
(
  sum({Billed Amount}),
  [truncDate("MM",Date) ASC]
)
```

runningSum

runningSum 函数计算基于指定维度和排序顺序的度量的运行总和。

语法

括号是必需的。要查看哪些参数是可选的，请参阅以下说明。

```
runningSum
(
  measure
  ,[ sortorder_field ASC_or_DESC, ... ]
  ,[ partition_field, ... ]
```

```
)
```

参数

度量

要查看运行总和的聚合度量。

排序顺序字段

要在对数据排序时使用的一个或多个度量和维度（以逗号分隔）。您可以指定升序 (**ASC**) 或降序 (**DESC**) 排序顺序。

如果包含多个单词，则将列表中的每个字段括在 {}（大括号）内。整个列表括在 []（方括号）内。

分区字段

（可选）要在分区时使用的一个或多个维度（以逗号分隔）。

如果包含多个单词，则将列表中的每个字段括在 {}（大括号）内。整个列表括在 []（方括号）内。

示例


以下示例计算 sum(Sales) 的运行总和（按 Sales 排序，并按 City 和 State 分区）。

```
runningSum
(
  sum(Sales),
  [Sales ASC],
  [City, State]
)
```

以下示例计算 Billed Amount 的运行总和（按月排序 ([truncDate("MM",Date) ASC])）。表计算中的字段位于视觉对象的字段井中。

```
runningSum
(
  sum({Billed Amount}),
  [truncDate("MM",Date) ASC]
)
```

以下屏幕截图显示了示例的结果。红色标签显示每个金额如何与下一金额相加 (a + b = c)，从而得出新的总额。



firstValue

`firstValue` 函数计算按指定属性划分和排序的聚合度量或维度的第一个值。

语法

括号是必需的。要查看哪些参数是可选的，请参阅以下说明。

```
firstValue
 (
      aggregated measure or dimension,
      [ sort_attribute ASC_or_DESC, ... ],
      [ partition_by_attribute, ... ]
 )
```

参数

聚合度量或维度

要查看其第一个值的聚合度量或维度。

sort attribute

要在对数据排序时使用的一个或多个聚合字段（度量和/或维度），以逗号分隔。您可以指定升序 (**ASC**) 或降序 (**DESC**) 排序顺序。

如果列表中的某个字段不止包含一个单词，则用 { } （大括号）将该字段括起来。整个列表括在 [] （方括号）内。

按属性划分

（可选）要在划分时使用的一个或多个度量或维度（以逗号分隔）。

如果包含多个单词，则将列表中的每个字段括在 {}（大括号）内。整个列表括在 []（方括号）内。

示例

以下示例计算第一个 Destination Airport，按 Flight Date 排序，按 Flight Date 的升序顺序和 Origin Airport 划分。

```
firstValue(
    {Destination Airport}
    [{Flight Date} ASC],
    [
        {Origin Airport},
        {Flight Date}
    ]
)
```

lastValue

lastValue 函数计算按指定属性划分和排序的聚合度量或维度的最后一个值。

语法

括号是必需的。要查看哪些参数是可选的，请参阅以下说明。

```
lastValue
 (
      aggregated measure or dimension,
      [ sort_attribute ASC_or_DESC, ... ],
      [ partition_by_attribute, ... ]
 )
```

参数

聚合度量或维度

要查看其最后一个值的聚合度量或维度。

sort attribute

要在对数据排序时使用的一个或多个聚合字段（度量和/或维度），以逗号分隔。您可以指定升序 (ASC) 或降序 (DESC) 排序顺序。

如果列表中的某个字段不止包含一个单词，则用 {}（大括号）将该字段括起来。整个列表括在 []（方括号）内。

按属性划分

（可选）要在划分时使用的一个或多个度量或维度（以逗号分隔）。

如果包含多个单词，则将列表中的每个字段括在 {}（大括号）内。整个列表括在 []（方括号）内。

示例

以下示例计算 Destination Airport 的最后一个值。该计算按 Flight Date 值排序，并按 Flight Date 值的升序排序和 Origin Airport 值划分。

```
lastValue(
    [{Destination Airport}],
    [{Flight Date} ASC],
    [
        {Origin Airport},
     truncDate('DAY', {Flight Date})
    ]
)
```

windowAvg

windowAvg 函数计算按指定属性划分和排序的自定义窗口中聚合度量的平均值。通常，在视觉对象显示指标和日期字段的时间序列上使用自定义窗口函数。例如，您可以使用 windowAvg 来计算移动平均值，这通常用于消除折线图中的噪声。

MySQL 8 之前和 MariaDB 10.2 之前的版本不支持窗口函数。

语法

括号是必需的。要查看哪些参数是可选的，请参阅以下说明。

```
windowAvg
```

```
(
     measure
           , [sort_order_field ASC/DESC, ...]
           , start_index
           , end_index
     ,[ partition_field, ... ]
)
```

参数

度量

要获取其平均值的聚合度量，例如，sum({Revenue})。

sort attribute

要在对数据排序时使用的一个或多个聚合字段（度量和/或维度），以逗号分隔。您可以指定升序 (**ASC**) 或降序 (**DESC**) 排序顺序。

如果列表中的某个字段不止包含一个单词，则用 {}（大括号）将该字段括起来。整个列表括在 []（方括号）内。

start index

起始索引 (start index) 是一个正整数，指示当前行之上的 n 行。起始索引 计算当前行上方的可用数据点，而不是计算实际时间段。如果数据稀疏（例如，缺少几个月或几年），请相应地调整索引。

end index

结束索引 (end index) 是一个正整数，指示当前行之下的 n 行。结束索引 计算当前行下方的可用数据点，而不是计算实际时间段。如果数据稀疏（例如，缺少几个月或几年），请相应地调整索引。

分区字段

（可选）要在分区时使用的一个或多个维度（以逗号分隔）。


如果列表中的某个字段不止包含一个单词，则用 {}（大括号）将该字段括起来。整个列表括在 []（方括号）内。

示例

以下示例计算 sum(Revenue) 的移动平均值（按 SaleDate 分区）。计算包括当前行上方的 3 行和下面的 2 行。

```
windowAvg
 (
      sum(Revenue),
      [SaleDate ASC],
      3,
            2
 )
```

下面的屏幕截图显示了此移动平均值示例的结果。sum(Revenue) 字段添加到图表中，以显示该收入与收入移动平均值之间的差异。



windowCount

`windowCount` 函数计算按指定属性划分和排序的自定义窗口中聚合度量或维度的计数。通常，在视觉对象显示指标和日期字段的时间序列上使用自定义窗口函数。

MySQL 8 之前和 MariaDB 10.2 之前的版本不支持窗口函数。

语法

括号是必需的。要查看哪些参数是可选的，请参阅以下说明。

```
windowCount
 (
      measure_or_dimension
            , [sort_order_field ASC/DESC, ...]
            , start_index
            , end_index
      ,[ partition_field, ... ]
 )
```

参数

measure or dimension

要获取其平均值的聚合度量，例如，sum({Revenue})。

sort attribute

要在对数据排序时使用的一个或多个聚合字段（度量和/或维度），以逗号分隔。您可以指定升序 (**ASC**) 或降序 (**DESC**) 排序顺序。

如果列表中的某个字段不止包含一个单词，则用 {}（大括号）将该字段括起来。整个列表括在 []（方括号）内。

start index

起始索引 (start index) 是一个正整数，指示当前行之上的 n 行。起始索引 计算当前行上方的可用数据点，而不是计算实际时间段。如果数据稀疏（例如，缺少几个月或几年），请相应地调整索引。

end index

结束索引 (end index) 是一个正整数，指示当前行之下的 n 行。结束索引 计算当前行下方的可用数据点，而不是计算实际时间段。如果数据稀疏（例如，缺少几个月或几年），请相应地调整索引。

分区字段

（可选）要在分区时使用的一个或多个维度（以逗号分隔）。

如果列表中的某个字段不止包含一个单词，则用 {}（大括号）将该字段括起来。整个列表括在 []（方括号）内。

示例

以下示例计算 sum(Revenue) 的移动计数（按 SaleDate 分区）。计算包括当前行上方的 3 行和下面的 2 行。

```
windowCount
 (
      sum(Revenue),
      [SaleDate ASC],
      3,
               2
 )
```

WindowMax

windowMax 函数计算按指定属性划分和排序的自定义窗口中聚合度量的最大值。通常，在视觉对象显示指标和日期字段的时间序列上使用自定义窗口函数。您可以使用 windowMax 来帮助确定指标在一段时间内的最大值。

MySQL 8 之前和 MariaDB 10.2 之前的版本不支持窗口函数。

语法

括号是必需的。要查看哪些参数是可选的，请参阅以下说明。

```
windowMax
 (
      measure
            , [sort_order_field ASC/DESC, ...]
            , start_index
            , end_index
      ,[ partition_field, ... ]
 )
```

参数

度量

要获取其平均值的聚合度量，例如，sum({Revenue})。

sort attribute

要在对数据排序时使用的一个或多个聚合字段（度量和/或维度），以逗号分隔。您可以指定升序 (**ASC**) 或降序 (**DESC**) 排序顺序。

如果列表中的某个字段不止包含一个单词，则用 {}（大括号）将该字段括起来。整个列表括在 []（方括号）内。

start index

起始索引 (start index) 是一个正整数，指示当前行之上的 n 行。起始索引 计算当前行上方的可用数据点，而不是计算实际时间段。如果数据稀疏（例如，缺少几个月或几年），请相应地调整索引。

end index

结束索引 (end index) 是一个正整数，指示当前行之下的 n 行。结束索引 计算当前行下方的可用数据点，而不是计算实际时间段。如果数据稀疏（例如，缺少几个月或几年），请相应地调整索引。

分区字段

（可选）要在分区时使用的一个或多个维度（以逗号分隔）。


如果包含多个单词，则将列表中的每个字段括在 {}（大括号）内。整个列表括在 []（方括号）内。

示例

以下示例计算按 SaleDate 分区的 sum(Revenue) 的随后 12 个月最大值。计算包括当前行上方的 12 行和下面的 0 行。

```
windowMax
 (
      sum(Revenue),
      [SaleDate ASC],
      12,
                0
 )
```

以下屏幕截图显示了此随后 12 个月示例的结果。sum(Revenue) 字段添加到了图表中，以显示该收入与随后 12 个月最大收入之间的差异。



windowMin

windowMin 函数计算按指定属性划分和排序的自定义窗口中聚合度量的最小值。通常，在视觉对象显示指标和日期字段的时间序列上使用自定义窗口函数。您可以使用 windowMin 来帮助确定指标在一段时间内的最小值。

MySQL 8 之前和 MariaDB 10.2 之前的版本不支持窗口函数。

语法

括号是必需的。要查看哪些参数是可选的，请参阅以下说明。

```
windowMin
 (
      measure
            , [sort_order_field ASC/DESC, ...]
            , start_index
            , end_index
      ,[ partition_field, ... ]
 )
```

参数

度量

要获取其平均值的聚合度量，例如，sum({Revenue})。

sort attribute

要在对数据排序时使用的一个或多个聚合字段（度量和/或维度），以逗号分隔。您可以指定升序 (**ASC**) 或降序 (**DESC**) 排序顺序。

如果列表中的某个字段不止包含一个单词，则用 {}（大括号）将该字段括起来。整个列表括在 []（方括号）内。

start index

起始索引 (start index) 是一个正整数，指示当前行之上的 n 行。起始索引 计算当前行上方的可用数据点，而不是计算实际时间段。如果数据稀疏（例如，缺少几个月或几年），请相应地调整索引。

end index

结束索引 (end index) 是一个正整数，指示当前行之下的 n 行。结束索引 计算当前行下方的可用数据点，而不是计算实际时间段。如果数据稀疏（例如，缺少几个月或几年），请相应地调整索引。

分区字段

（可选）要在分区时使用的一个或多个维度（以逗号分隔）。


如果列表中的某个字段不止包含一个单词，则用 {}（大括号）将该字段括起来。整个列表括在 []（方括号）内。

示例

以下示例计算按 SaleDate 分区的 sum(Revenue) 的随后 12 个月最小值。计算包括当前行上方的 12 行和下面的 0 行。

```
windowMin
 (
      sum(Revenue),
      [SaleDate ASC],
      12,
                0
 )
```

以下屏幕截图显示了此随后 12 个月示例的结果。sum(Revenue) 字段添加到了图表中，以显示该收入与随后 12 个月最小收入之间的差异。



windowSum

windowSum 函数计算按指定属性划分和排序的自定义窗口中聚合度量的总和。通常，在视觉对象显示指标和日期字段的时间序列上使用自定义窗口函数。

MySQL 8 之前和 MariaDB 10.2 之前的版本不支持窗口函数。

语法

括号是必需的。要查看哪些参数是可选的，请参阅以下说明。

```
windowSum
 (
      measure
            , [sort_order_field ASC/DESC, ...]
            , start_index
            , end_index
      ,[ partition_field, ... ]
 )
```

参数

度量

要获取其总和的聚合度量，例如，sum({Revenue})。

对于引擎 MySQL、MariaDB 和兼容 MySQL 的 Amazon Aurora，查找索引仅限为 1。MySQL 8 之前和 MariaDB 10.2 之前的版本不支持窗口函数。

sort attribute

要在对数据排序时使用的一个或多个聚合字段（度量和/或维度），以逗号分隔。您可以指定升序 (**ASC**) 或降序 (**DESC**) 排序顺序。

如果列表中的某个字段不止包含一个单词，则用 {}（大括号）将该字段括起来。整个列表括在 []（方括号）内。

start index

起始索引 (start index) 是一个正整数，指示当前行之上的 n 行。起始索引 计算当前行上方的可用数据点，而不是计算实际时间段。如果数据稀疏（例如，缺少几个月或几年），请相应地调整索引。

end index

结束索引 (end index) 是一个正整数，指示当前行之下的 n 行。结束索引 计算当前行下方的可用数据点，而不是计算实际时间段。如果数据稀疏（例如，缺少几个月或几年），请相应地调整索引。

分区字段

（可选）要在分区时使用的一个或多个维度（以逗号分隔）。

如果列表中的某个字段不止包含一个单词，则用 {}（大括号）将该字段括起来。整个列表括在 []（方括号）内。

示例

以下示例计算 sum(Revenue) 的移动总和（按 SaleDate 排序）。计算包括当前行上方的 2 行和前面的 1 行。


```
windowSum
 (
      sum(Revenue),
      [SaleDate ASC],
```

```
      2,
            1
)
```

以下示例显示随后 12 个月的总和。

```
windowSum(sum(Revenue),[SaleDate ASC],12,0)
```

下面的屏幕截图显示了此随后 12 个月总和示例的结果。sum(Revenue) 字段添加到图表中，以显示该收入与随后 12 个月总和收入之间的差异。



联接数据

您可以使用 Amazon Quick Sight 中的联接界面来联接来自一个或多个数据源的对象。通过使用 Amazon Quick Sight 加入数据，您可以合并不同的数据，而无需复制来自不同来源的数据。

联接数据集的类型

在两个 Quick Sight 逻辑表之间执行联接，其中每个逻辑表都包含有关如何获取数据的信息。在 Quick Sight 中编辑数据集时，页面上半部分的联接图将每个逻辑表显示为矩形块。

Quick Sight 中有两种不同类型的联接数据集：同源数据集和跨源数据集。数据集没有任何联接或满足以下所有条件时，该数据集视为同源数据集：

- 如果任何逻辑表引用了 Quick Sight 数据源：
  - 此数据集中的所有逻辑表都必须引用相同的 Quick Sight 数据源。如果两个单独的 Quick Sight 数据源引用同一个底层数据库，则不适用。它必须是完全相同的 Quick Sight 数据源。有关使用单个数据来源的更多信息，请参阅 使用现有的数据来源创建数据集。
- 如果任何逻辑表引用的是作为父数据集的 Quick Sight 数据集：
  - 父数据集必须使用直接查询。
  - 父数据集必须引用相同的 Quick Sight 数据源。

如果不满足上述条件，则数据集被视为跨源联接数据集。

关于联接数据集的事实

同源和跨源数据集联接都有以下限制。

联接数据集中可以包含的表数上限是多少？

所有联接数据集最多可以包含 32 个表。

联接数据能有多大？

允许的最大联接大小由所使用的查询模式和查询引擎决定。下表提供了有关要联接的表的不同大小限制的信息。大小限制适用于所有辅助表的总和。主表没有联接大小限制。

- Same-source 表-当表源自单个查询数据源时，Quick Sight 对联接大小不施加任何限制。这不会覆盖源查询引擎可能存在的联接大小限制。
- Cross-source 数据集-这种类型的联接包含来自不同数据源但未存储在中的表SPICE。对于这些类型的联接，Quick Sight 会自动识别数据集中最大的表。所有其他辅助表的总大小必须小于 1 GB。
- 存储在 SPICE 中的数据集 - 这种类型的联接包含全部提取到 SPICE 的表。此联接中所有辅助表的总大小不能超过 20 GB。

有关 SPICE 数据库大小计算的更多信息，请参阅 估计 SPICE 数据集的大小。

联接数据集可以使用直接查询吗？

Same-source 假设使用直接查询没有其他限制，则数据集支持直接查询。例如，S3 数据来源不支持直接查询，因此同源的 S3 数据集仍必须使用 SPICE。

Cross-source 数据集必须使用 SPICE。

联接中可以使用计算字段吗？

所有联接数据集都可以使用计算字段，但不能在任何 on 子句中使用计算字段。

联接中可以使用地理数据吗？

Same-source 数据集支持地理数据类型，但不能在任何条款中使用地理字段。

Cross-source 数据集不支持任何形式的地理数据。

有关跨数据源联接表的一些示例，请参阅Amazon大数据博客上的 “在 Amazon Quick Sight 上跨数据源联接” 一文。

创建联接

要联接表以便在数据集中使用，请按照以下过程操作。在开始之前，请导入或连接到您的数据。您可以在 Amazon Quick Sight 支持的任何数据源之间创建联接，但物联网 (IoT) 数据除外。例如，您可以在 Amazon S3 存储桶中添加逗号分隔值 (.csv) 文件、表、视图、SQL 查询或 JSON 对象。

添加一个或多个联接

1. 打开您希望使用的数据集。
2. （可选）在开始之前，请根据数据样本决定是否要禁用自动生成的预览。要将其关闭，请选择右Auto-preview上角。默认情况下，此选项处于打开状态。
3. 如果您尚未选择查询模式，请选择查询模式。

   选择 SPICE 将您的数据集存储在 SPICE 中，或者选择直接查询以每次提取实时数据。如果您的数据集包含一个或多个手动上传的文件，则您的数据集将自动存储在 SPICE 中。

   如果您愿意 SPICE，则数据会被提取到 Quick Sight 中。使用数据集的视觉对象在 SPICE 中运行查询，而不是在数据库上运行查询。

   如果选择直接查询，则不会将数据摄取到 SPICE。使用数据集的视觉对象数据库上运行查询，而不是在 SPICE 中运行查询。

   如果选择查询模式，请确保在联接中设置唯一键（如果适用），以提高加载视觉对象时的性能。
4. 在数据准备页面上，选择添加数据。
5. 在打开的添加数据页面中，选择以下选项之一，然后完成以下步骤：

- 从数据集中添加数据：
  1. 选择数据集。
  2. 从列表中选择一个数据集。
  3. 选定选择。
- 从数据来源添加数据：
  1. 选择数据来源。
  2. 从列表中选择一个数据来源。
  3. 选定选择。
  4. 从列表中选择一个表。
  5. 选定选择。
- 通过多次添加表来创建自联接。名称后面会出现一个计数器。例如 Product、Product (2) 和 Product (3)。字段或筛选条件部分中的字段名称包括相同的计数器，以便您查看字段来自表的哪个实例。
- 选择上传文件，然后选择要联接的文件以添加新文件。

6. （可选）选择使用自定义 SQL 打开查询编辑器并为 SQL 数据来源编写查询。
7. （可选）添加数据后，通过选择每个表格的菜单图标与其进行交互。通过拖放表来重新排列。

   将出现一个带有红点的图标，以表示您需要配置此联接。对于尚未配置的联接，会出现两个红点。要创建联接，请选择第一个联接配置图标。
8. （可选）要更改现有联接，请通过选择两个表之间的联接图标来重新打开联接配置。

   随即将打开联接配置窗格。在联接界面上，指定联接类型以及用于联接表的字段。
9. 在屏幕的底部，您可以看到选项，用于将一个表中的字段设置为等于另一个表中的字段。
   - 在 Join clauses (联接子句) 部分中，选择各个表的连接列。

     （可选）如果您选择的表在多个列上联接，请选择 Add a new join clause (添加新的联接子句)。执行此操作会将另一行添加到联接子句，这样您可以指定下一组要联接的列。重复该过程，直到您指定了两个数据对象的所有联接列。
10. 在联接配置窗格中，选择要应用的联接类型。如果联接字段是其中一个或两个表的唯一键，请启用唯一键设置。唯一键仅适用于直接查询，不适用于 SPICE 数据。

    有关联接的更多信息，请参阅 联接类型。
11. 选择 Apply (应用) 以确认您的选择。

要取消而不进行任何更改，请选择取消。

12. 工作区中的联接图标会发生变化以显示新的关系。
13. （可选）在字段部分中，您可以使用每个字段的菜单执行以下一项或多项操作：
    - 向地理空间字段添加层次结构。
    - 包含或排除字段。
    - 针对字段编辑名称和描述。
    - 更改数据类型。
    - 添加计算（计算字段）。
    - 将访问权限限制为仅我可访问，因此只有您能看见。将字段添加到已在使用的数据集时，这会非常有用。
14. （可选）在筛选条件部分中，您可以添加或编辑筛选条件。有关更多信息，请参阅 使用 Amazon Quick Sight 筛选数据。

联接类型

Amazon Quick Sight 支持以下联接类型：

- 内部联接
- 左外部联接和右外部联接
- 完全外部联接

我们来深入了解一下这些联接类型对数据所执行的操作。对于示例数据，我们使用以下名为 `widget` 和 `safety rating` 表。

```
SELECT * FROM safety-rating

rating_id safety_rating
1      A+
2      A
3      A-
4      B+
5      B

SELECT * FROM WIDGET
```

```
widget_id    widget safety_rating_id
1      WidgetA  3
2      WidgetB  1
3      WidgetC  1
4      WidgetD  2
5      WidgetE
6      WidgetF  5
7      WidgetG
```

内部联接

如果您只想查看两个表之间存在匹配项的数据，请使用内部联接。例如，假设您对 safety-rating 和 widget 表执行内部联接。

在下面的结果集中，将删除没有安全评级的小部件，并删除没有关联小部件的安全评级。只包含完全匹配的行。

```
SELECT * FROM safety-rating
INNER JOIN widget
ON safety_rating.rating_id = widget.safety_rating_id

rating_id    safety_rating    widget_id    widget        safety_rating_id
3         A-                1        WidgetA        3
1         A+                2        WidgetB        1
1         A+                3        WidgetC        1
2         A                 4        WidgetD        2
5         B                 6        WidgetF        5
```

左外部联接和右外部联接

这也称为左外部联接或右外部联接。如果要查看一个表中的所有数据，而只想查看另一个表中的匹配行，请使用向左或向右外连接。

在图形界面中，您可以查看哪个表位于左侧或右侧。在 SQL 语句中，第一个表被视为位于左侧。因此，选择左外部联接相对于右外部联接，仅取决于表在查询工具中的排列。

例如，假设您对（左表）和 `safety-ratingwidgets`（右表）执行左外连接。在这种情况下，将返回所有 `safety-rating` 行并仅返回匹配的 `widget` 行。在结果集中，您可以看到没有匹配数据的空白。

```
SELECT * FROM safety-rating
```

```
LEFT OUTER JOIN widget
ON safety_rating.rating_id = widget.safety_rating_id

rating_id    safety_rating    widget_id   widget          safety_rating_id
1         A+                2        WidgetB    1
1         A+                3        WidgetC    1
2         A                 4        WidgetD    2
3         A-                1        WidgetA    3
4         B+
5         B                 6        WidgetF    5
```

如果您改为使用右外连接，请按相同的顺序调用表，safety-rating因此在左边widgets，在右边。在这种情况下，只返回匹配的 safety-rating 行并返回所有 widget 行。在结果集中，您可以看到没有匹配数据的空白。

```
SELECT * FROM safety-rating
RIGHT OUTER JOIN widget
ON safety_rating.rating_id = widget.safety_rating_id

rating_id    safety_rating    widget_id   widget          safety_rating_id
3         A-                1 WidgetA     3
1         A+                2 WidgetB     1
1         A+                3 WidgetC     1
2         A                 4 WidgetD     2
                                5       WidgetE
5         B                 6 WidgetF     5
                                7       WidgetG
```

完全外部联接

有时候也仅称为外部联接，不过此术语可以指代左外部联接、右外部联接或完全外部联接。为了定义含义，我们使用完整名称：完全外部联接。

使用完全外联接查看匹配的数据，以及两个表中不匹配的数据。联接的类型包括来自两个表中的所有行。例如，如果您对 safety-rating 和 widget 表执行完全外部联接，则会返回所有行。行在匹配的位置对齐，所有额外的数据包含在单独的行中。在结果集中，您可以看到没有匹配数据的空白。

```
SELECT * FROM safety-rating
FULL OUTER JOIN widget
ON safety_rating.rating_id = widget.safety_rating_id

rating_id    safety_rating    widget_id   widget         safety_rating_id
```

```
1          A+                  2 WidgetB    1
1          A+                  3 WidgetC    1
2          A                   4 WidgetD    2
3          A-                  1 WidgetA    3
4          B+
5          B                   6 WidgetF    5
                                     5 WidgetE
                                     7 WidgetG
```

准备数据字段以便在 Amazon Quick Sight 中进行分析

在开始分析和可视化数据之前，您可以准备数据集中的字段（列）以进行分析。您可以编辑字段名称和描述、更改字段的数据类型、为字段设置向下钻取层次结构等。

使用以下主题准备数据集中的字段。

主题

- 编辑字段名称和描述
- 将字段设置为维度或度量
- 更改字段数据类型
- 在 Quick Sight 中向视觉数据添加向下钻取
- 选择字段
- 在 Amazon 中将字段整理到文件夹中 QuickSight
- 映射和联接字段

编辑字段名称和描述

您可以更改数据来源提供的任何字段名称和描述。如果您更改在计算字段中使用的字段的名称，请确保还要在计算字段函数中更改该名称。否则，该函数将会失败。

更改字段名称或描述

1. 在数据准备页面的字段窗格中，选择要更改的字段上的三点图标。然后选择编辑名称和描述。
2. 输入要更改的新名称或描述，然后选择应用。

您也可以在数据准备页面上更改字段的名称和描述。为此，请在该页面下半部分的数据集表中选择要更改的字段的列标题。然后在那里进行更改。

将字段设置为维度或度量

在 Field list 窗格中，维度字段具有蓝色图标，度量字段具有绿色图标。维度是文本或日期字段，可以是项目（如产品）或与度量相关的属性。您可以使用维度对这些项目或属性（如销售数据的销售日期）进行分区。度量是用于度量、比较和聚合的数值。

在某些情况下，Quick Sight 会将字段解释为要将其用作维度（或反之亦然）的度量。如果是这样的话，您可以更改该字段的设置。

如果更改字段的度量或维度设置，则使用该数据集的分析中所有视觉对象的度量或维度设置也会随之更改。但是，不会更改数据集中的度量或维度设置。

更改字段的度量或维度设置

使用以下过程更改字段的维度或度量设置

更改字段的维度或度量设置

1. 在字段列表窗格中，将鼠标指针悬停在要更改的字段上。
2. 选择字段名称右侧的选择器图标，然后根据需要选择 Convert to dimension 或 Convert to measure。

更改字段数据类型

当 Quick Sight 检索数据时，它会根据字段中的数据为每个字段分配一种数据类型。可能的数据类型有：

- 日期 – 日期数据类型用于支持格式的日期数据。有关 Quick Sight 支持的日期格式的信息，请参阅数据来源限额。
- 小数 – 小数数据类型用于需要一个或多个小数位精度的数值数据，例如 18.23。Decimal 数据类型支持在小数点右侧最多包含四个小数位的值。在两种情况下，比此小数位数更大的值会截断至小数点后第四位。一种是在数据准备或分析中显示这些值时，一种是将这些值导入 Quick Sight 时。例如，13.00049 将被截断为 13.0004。
- 地理空间 – 地理空间数据类型用于地理空间数据（例如经度和纬度）或城市和国家/地区。
- 整数 – 整数数据类型用于仅包含整数的数值数据，例如 39。
- 字符串 – 字符串数据类型用于非日期字母数字数据。

Quick Sight 读取列中一小部分行样本以确定数据类型。在小部分样本量中最常出现的数据类型是建议的数据类型。在某些情况下，主要包含数字的列中可能存在空值（被 Quick Sight 视为字符串）。在这

些情况下，可能是字符串数据类型是样本行集中最常见的类型。您可以手动修改列的数据类型使其成为整数。使用以下过程了解操作方法。

在数据准备期间更改字段数据类型

在数据准备期间，您可以更改数据来源中任何字段的数据类型。在更改数据类型菜单上，您可以将不包含聚合的计算字段更改为地理空间类型。您可以通过直接修改计算字段的表达式对计算字段的数据类型进行其他更改。Quick Sight 会根据您选择的数据类型转换字段数据。将跳过包含与该数据类型不兼容的数据的行。例如，假设您将以下字段从字符串转换为整数。

```
10020
36803
14267a
98457
78216b
```

将跳过在该字段中包含字母数字字符的所有记录，如下所示。

```
10020
36803
98457
```

如果您的数据库数据集的字段不受 Quick Sight 支持，请在数据准备期间使用 SQL 查询。然后，使用 CAST 或 CONVERT 命令 (取决于源数据库支持的命令) 更改字段数据类型。有关在数据准备期间添加 SQL 查询的更多信息，请参阅使用 SQL 自定义数据。有关 Quick Sight 如何解释不同源数据类型的更多信息，请参阅外部数据来源支持的数据类型。

您可能具有作为维度而非指标的数值字段，例如邮政编码和大多数 ID 号。在这些情况下，在数据准备期间为其指定字符串数据类型是非常有用的。这样做可以让 Quick Sight 明白，它们对执行数学计算没有用，只能与Count函数聚合。有关 Quick Sight 如何使用维度和度量的更多信息，请参阅将字段设置为维度或度量。

在 SPICE 中，默认截断从数字转换为整数的数值。如果您要改为舍入数字，可以使用 round 函数创建一个计算字段。要查看数字在摄取到 SPICE 前是否已四舍五入或截断，请检查您的数据库引擎。

在数据准备期间更改字段数据类型

1. 从 Quick Sight 主页中，选择左侧的数据。在数据选项卡中，选择所需的数据集，然后选择编辑数据集。
2. 在数据预览窗格中，选择要更改的字段下方的数据类型图标。

3. 选择目标数据类型。系统会列出当前所用类型以外的数据类型。

在分析中更改字段数据类型

您可以使用 Field list 窗格、视觉对象字段井或视觉对象编辑器更改分析上下文中数字字段的数据类型。数字字段默认显示为数字，但您可以选择将它们显示为货币或百分比。您不能更改字符串或日期字段的数据类型。

如果更改分析中字段的数据类型，则使用该数据集的分析中所有视觉对象的数据类型也会随之更改。但是，不会更改数据集中的度量或维度设置。

> **Note**
>
> 如果您在使用透视表视觉对象，在某些情况下，应用表计算会更改单元格值的数据类型。如果数据类型在应用的计算中没有意义，会发生这种类型的更改。
> 例如，假设您向修改为使用货币数据类型的数值字段应用 Rank 函数。在这种情况下，单元格值将显示为数字，而不是货币。同样，如果应用 Percent difference 函数，单元格值将显示为百分比而不是货币。

更改字段的数据类型

1. 请选择以下选项之一：
   - 在字段列表窗格中，将鼠标指针悬停在要更改的数值字段上。然后选择字段名称右侧的选择器图标。
   - 在包含与要更改的数值字段关联的视觉对象编辑器的任何视觉对象上，选择该视觉对象编辑器。
   - 展开字段井窗格，然后选择与要更改的数值字段关联的字段井。
2. 选择 Show as (显示为)，然后选择 Number (数字)、Currency (货币) 或 Percent (百分比)。

在 Quick Sight 中向视觉数据添加向下钻取

数据透视表之外的所有视觉对象类型，均能够创建视觉元素的字段层次结构。您可以深入该层次结构，查看不同级别的数据。例如，您可以在条形图上将“国家/地区”、“省/自治区/直辖市”以及“城市”字段与 X 轴关联。然后，您可以向下或向上钻取，查看每个等级的数据。在向下钻取每个级别时，显示的数据将根据您向下钻取到的字段中的值进行细化。例如，如果您向下钻取到加利福尼亚州，将会看到加利福尼亚州的所有城市的数据。

不同的视觉对象类型，用于创建向下钻取的字段井也不同。请参考每种视觉对象类型的相关主题，了解其向下钻取支持的更多信息。

Drill-down 当您将日期字段与视觉对象的向下钻取字段关联时，系统会自动为日期添加功能。在这种情况下，您可以随时向上和向下钻取日期粒度级别。 Drill-down 在数据集中定义地理空间分组后，还会自动为其添加功能。

使用下表来标识支持每种 wells/on视觉类型向下钻取的字段-视觉编辑器。

视觉对象类型	字段井或视觉对象编辑器
条形图（所有水平条形图）	Y 轴和 Group/Color
条形图（所有垂直条形图）	X 轴和 Group/Color
组合图 (全部)	X 轴和 Group/Color
地理空间图	Geospatial (地理空间) 和 Color (颜色)
热图	Rows (行) 和 Columns (列)
KPI	Trend Group (趋势组)
折线图 (全部)	X axis (X 轴) 和 Color (颜色)
饼图	Group/Color
散点图	Group/Color
树形图	Group by (分组依据)

Important

Drill-downs 不支持表或数据透视表。

添加向下钻取

要向视觉对象添加向下钻取级别，请按照以下过程操作。

将向下钻取等级添加到视觉对象

1. 在分析页面上，选择要添加向下钻取的视觉对象。
2. 将字段项拖到字段井中。
3. 如果数据集具有定义的层次结构，可以将整个层次结构作为一个整体拖动到字段井中。例如地理空间或坐标数据。在这种情况下，不需要按照剩余步骤操作。

   如果没有预定义的层次结构，可以按照剩余步骤所述在分析中创建一个。
4. 根据视觉对象类型，将要在向下钻取层次结构中使用的字段拖到适当的字段井上。确保拖动字段的标签显示 Add drill-down layer。根据您希望拖动的字段在所创建的层次结构中的位置，将其置于现有字段的上方或下方。
5. 继续操作，添加所需的各个层次结构级别。要从层次结构中删除一个字段，请选择该字段，然后选择 Remove。
6. 要向下或向上钻取以查看层次结构的不同级别的数据，请在视觉对象（如线或条）上选择一个元素，然后选择 Drill down to <lower level> (向下钻取到 <较低级别> 或 Drill up to <higher level> (向上钻取到 <较高级别>。在本示例中，可以从 car-make 级别向下钻取到 car-model 查看该级别的数据。如果从 car-modelFord 向下钻取到 car-make，则只会看到该 car-make 中的 car-model。

   向下钻取到 car-model 级别后，可以进一步向下钻取以查看 make-year 数据，或向上返回 car-make。如果从表示 make-yearRanger 的条向下钻取到 ，则只会看到相应车型的年份。

选择字段

准备数据时，可以选择一个或多个字段以对其执行操作，例如将其排除或将其添加到文件夹。

要在“数据准备”窗格中选择一个或多个字段，请单击或点击左侧字段窗格中的一个或多个字段。然后，您可以选择字段名称右侧的字段菜单（三个点），然后选择要执行的操作。将对所有选定的字段上执行操作。

您可以在 Fields 窗格的顶部选择 All 或 None，同时选中或取消选中所有字段。

如果编辑一个数据集并排除在视觉对象中使用的字段，将会破坏该视觉对象。下次打开该分析时，您可以对视觉对象进行修复。

搜索字段

如果字段窗格中显示的字段过长，您可以通过在搜索表中输入搜索词来搜索并找到特定的字段。系统会显示名称中包含该搜索词的任何字段。

搜索不区分大小写，不支持通配符。选择搜索框右侧的取消图标 (X) 可返回并查看所有字段。

在 Amazon 中将字段整理到文件夹中 QuickSight

在 Quick Sight 中准备数据时，您可以使用文件夹为企业中的多位作者整理字段。将字段整理到文件夹和子文件夹中可以让作者更轻松地在数据集中查找和理解字段。

您可以在准备数据集或编辑数据集时创建文件夹。有关创建新数据集并进行准备的更多信息，请参阅创建数据集。有关打开现有数据集以准备数据的更多信息，请参阅编辑数据集。

执行分析时，作者可以展开和折叠文件夹，在文件夹中搜索特定字段，并在文件夹菜单上查看您对文件夹的描述。文件夹按字母顺序在字段窗格的前面显示。

创建文件夹

使用以下过程在字段窗格中创建新文件夹。

创建新文件夹

1. 在数据准备页面的字段窗格中，选择三点图标，然后选择添加到文件夹。

   要一次选择多个字段，请在选择的同时按 Ctrl 键（Mac 上为 Command 键）。
2. 在出现的添加到文件夹页面上，选择创建新文件夹，然后输入新文件夹的名称。
3. 选择应用。

该文件夹显示在字段窗格的前面，包含您在其中选择的字段。文件夹中的字段按字母顺序显示。

创建子文件夹

要在字段窗格中进一步整理数据字段，可以在父文件夹中创建子文件夹。

创建子文件夹

1. 在数据准备页面的字段窗格中，选择文件夹中已有字段的字段菜单，然后选择移至文件夹。
2. 在出现的移至文件夹页面上，选择创建新文件夹，然后输入新文件夹名称。
3. 选择应用。

子文件夹显示在字段列表前面的父文件夹内。子文件夹按字母顺序显示。

将字段添加到现有文件夹

使用以下过程在字段窗格中将字段添加到现有文件夹。

将一个或多个字段添加到文件夹

1. 在数据准备页面的字段窗格中，选择要添加到文件夹的字段。

   要一次选择多个字段，请在选择的同时按 Ctrl 键（Mac 上为 Command 键）。
2. 在字段菜单上，选择添加到文件夹。
3. 在出现的添加到文件夹页面上，为现有文件夹选择一个文件夹。
4. 选择应用。

一个或多个字段已添加到文件夹。

在文件夹之间移动字段

使用以下过程在字段窗格中的文件夹之间移动字段。

在文件夹之间移动字段

1. 在数据准备页面的字段窗格中，选择要移动到另一个文件夹的字段。

   要一次选择多个字段，请在选择的同时按 Ctrl 键（Mac 上为 Command 键）。
2. 在字段菜单上，选择移至文件夹。
3. 在出现的移至文件夹页面上，为现有文件夹选择一个文件夹。
4. 选择应用。

从文件夹中删除字段

使用以下过程在字段窗格中的文件夹中删除字段。从文件夹中删除字段并不会删除该字段。

从文件夹中删除字段

1. 在数据准备页面的字段窗格中，选择要删除的字段。
2. 在字段菜单上，选择从文件夹中删除。

您选择的字段将从文件夹中删除，并按字母顺序放回字段列表中。

编辑文件夹名称并添加文件夹描述

您可以编辑文件夹的名称或添加描述，以提供有关其中数据字段的上下文。文件夹名称显示在字段窗格中。执行分析时，作者在字段窗格中选择文件夹菜单时可以阅读文件夹的描述。

编辑文件夹名称或编辑或添加文件夹描述

1. 在数据准备页面的字段窗格中，选择要编辑的文件夹的文件夹菜单，然后选择编辑名称和描述。
2. 在显示的编辑文件夹页面上，执行以下操作：
   - 对于名称，输入文件夹的名称。
   - 对于描述，输入文件夹的描述。
3. 选择应用。

移动文件夹

您可以在字段窗格中将文件夹和子文件夹移动到新文件夹或现有文件夹。

移动文件夹

1. 在数据准备页面的字段窗格中，在文件夹菜单上选择移动文件夹。
2. 在显示的移动文件夹页面上，执行以下操作：
   - 选择创建新文件夹，然后输入文件夹的名称。
   - 对于现有文件夹，选择一个文件夹。
3. 选择应用。

该文件夹出现在您在字段窗格中选择的文件夹中。

从字段窗格中删除文件夹

使用以下过程从字段窗格删除文件夹。

删除文件夹

1. 在数据准备页面的字段窗格中，在文件夹菜单上选择删除文件夹。
2. 在显示的是否删除文件夹？页面中，选择删除。

该文件夹已从字段窗格中删除。文件夹中的任何字段都会按字母顺序放回字段列表中。删除文件夹不会将字段排除在视图之外，也不会从数据集中删除字段。

映射和联接字段

在 Quick Sight 中同时使用不同的数据集时，可以简化数据准备阶段映射字段或联接表格的过程。您应该已确认字段具有正确的数据类型和相应的字段名称。不过，如果您已知道将要一起使用的数据集，您可以执行一些额外的步骤以简化后面的工作。

映射字段

Quick Sight 可以在同一分析中的数据集之间自动映射字段。以下提示有助于让 Quick Sight 更轻松地在数据集之间自动映射字段，例如，如果您要跨数据集创建筛选操作：

- 匹配的字段名称 – 字段名称必须完全匹配，大小写、空格或标点符号要完全相同。您可以重命名描述相同数据的字段，以便自动映射是准确的。
- 匹配的数据类型 – 字段必须具有相同的数据类型才能自动进行映射。您可以在准备数据时更改数据类型。在该步骤中，您还可以确定是否需要筛选出任何具有不正确数据类型的数据。
- 使用计算字段 – 您可以使用计算字段创建一个匹配字段，并为其指定正确的名称和数据类型以自动进行映射。

> **Note**
>
> 在具有自动映射后，您可以重命名字段而不会中断字段映射。不过，如果更改数据类型，则会中断映射。

有关跨数据集的筛选操作的字段映射的更多信息，请参阅在 Amazon Quick Sight 中创建和编辑自定义操作。

联接字段

您可以在不同数据源（包括文件或数据库）中的数据之间创建联接。以下提示可以帮助您更轻松地联接不同文件或数据源中的数据：

- 类似的字段名称 – 如果可以看到应匹配的内容，则可以轻松联接字段；例如，Order ID 和 order-id 似乎应该相同。不过，如果一个是工作订单，另一个是采购订单，则这些字段可能是不同的数据。如果可能，请确保要联接的文件和表具有字段名称，从而清楚地了解它们包含的数据。
- 匹配的数据类型 – 字段必须具有相同的数据类型，然后才能联接。确保要联接的文件和表在联接字段中具有匹配的数据类型。您不能将计算字段用于联接。此外，您也不能联接两个现有的数据集。您可以直接访问源数据以创建联接的数据集。

有关跨数据源联接数据的更多信息，请参阅联接数据。

使用 Amazon Quick Sight 筛选数据

您可以使用筛选条件优化数据集或分析中的数据。例如，您可以对区域字段创建筛选条件，以排除数据集中特定区域的数据。您也可以向分析添加筛选条件，例如对要包含在分析中任何视觉对象中的日期范围进行筛选。

在数据集中创建筛选条件时，该筛选条件将应用于整个数据集。根据该数据集创建的任何分析和后续控制面板都包含筛选条件。如果有人根据您的数据集创建了数据集，则筛选条件也位于新数据集中。

当您在分析中创建筛选条件时，该筛选条件仅适用于该分析以及您从中发布的任何控制面板。如果有人重复了您的分析，则筛选条件将保留在新分析中。在分析中，您可以将筛选范围限定为单个视觉对象、某些视觉对象、使用此数据集的所有视觉对象或所有适用的视觉对象。

此外，在分析中创建筛选条件时，可以向控制面板添加筛选条件控件。有关筛选条件控件的更多信息，请参阅 向分析表添加筛选条件控件。

您创建的每个筛选条件只应用到一个字段。您可以对常规和计算字段应用筛选条件。

可以将多种类型的筛选条件添加到数据集和分析中。有关您可以添加的筛选条件类型及其部分选项的更多信息，请参阅 Amazon Quick 中的筛选器类型。

如果创建多个筛选条件，可使用 AND 联合应用所有顶级筛选条件。如果通过将筛选条件添加到一个顶级筛选条件的方式来分组筛选条件，可使用 OR 来应用分组中的筛选条件。

Amazon Quick Sight 会将所有启用的筛选条件应用于该字段。例如，假设有一个 `state = WA` 的筛选器和一个 `sales >= 500` 的筛选器。然后，数据集或分析只包含满足这两个条件的记录。如果您禁用其中之一，则只应用一个筛选条件。

请注意，应用于相同字段的多个筛选条件不相互排斥。

使用以下部分来学习如何查看、添加、编辑和删除筛选条件。

主题

- 查看现有筛选条件
- 添加筛选器
- Cross-sheet 过滤器和控件
- Amazon Quick 中的筛选器类型

- 向分析表添加筛选条件控件
- 编辑筛选条件
- 启用或禁用筛选条件
- 删除筛选条件

查看现有筛选条件

编辑数据集或打开分析时，您可以查看已创建的任何现有筛选条件。使用以下过程了解操作方法。

查看数据集中的筛选条件

1. 打开 Quick 控制台。
2. 从 Quick 主页中，选择左侧的数据。
3. 在数据集选项卡中，选择所需的数据集，然后选择编辑数据集。
4. 在打开的数据准备页面上，选择左下角的筛选条件以展开筛选条件部分。

   应用于数据集的所有筛选条件都将显示在此处。如果一个字段具有多个筛选条件，系统会将它们分组到一起。它们按照创建日期顺序显示，最早创建的筛选条件位于顶部。

查看分析中的筛选条件

使用以下过程查看分析中的筛选条件。

查看分析中的筛选条件

1. 从 “快速” 主页中，选择 “分析”。
2. 在分析页面上，选择要处理的分析。
3. 在分析中，选择 “筛选” 图标以打开 “筛选器” 窗格。

   此处将显示应用于分析的所有筛选条件。

   筛选条件的范围划分方式列在每个筛选条件的底部。有关确定筛选条件范围的更多信息，请参阅添加筛选器。

添加筛选器

您可以向数据集或分析中添加筛选条件。使用以下过程了解操作方法。

将筛选条件添加到数据集

使用以下过程将筛选条件添加到数据集中。

将筛选条件添加到数据集

1. 打开 Quick 控制台。
2. 从 Quick 主页中，选择左侧的数据。
3. 在数据集选项卡中，选择所需的数据集，然后选择编辑数据集。
4. 在打开的数据准备页面上，选择左下角的添加筛选条件，然后选择要筛选的字段。

   该筛选条件已添加到筛选条件窗格。
5. 在窗格中选择新的筛选条件来配置筛选条件。或者，您可以选择新筛选条件右侧的三个点，然后选择编辑。

   根据字段的数据类型，配置筛选条件的选项会有所不同。有关您可以创建的筛选条件类型及其配置的更多信息，请参阅 Amazon Quick 中的筛选器类型。
6. 完成后，选择 Apply。

> **Note**
>
> 数据预览仅显示对前 1000 行应用组合筛选条件的结果。如果将前 1000 行全部筛选掉，则在预览中不显示任何行。即使前 1000 行之后的行未筛选掉，也会出现该结果。

将筛选条件添加到分析中

使用以下过程将筛选条件添加到分析中。

将筛选条件添加到分析中

1. 打开 Quick 控制台。
2. 从 “快速” 主页中，选择 “分析”。
3. 在分析页面上，选择要处理的分析。
4. 在分析中，选择 “筛选” 图标以打开 “筛选器” 窗格，然后选择 “添加”。
5. 在窗格中选择新的筛选条件进行配置。或者，您可以选择新筛选条件右侧的三个点，然后选择编辑。

6. 在打开的编辑筛选条件窗格中，对于应用于，选择以下选项之一。

   - 单个视觉对象 – 筛选条件仅应用于所选项。
   - 单个工作表 - 筛选条件应用于单个工作表。
   - 跨工作表 - 筛选条件应用于数据集中的多个工作表。

   根据字段的数据类型，配置筛选条件的其余选项会有所不同。有关您可以创建的筛选条件类型及其配置的更多信息，请参阅 Amazon Quick 中的筛选器类型。

Cross-sheet 过滤器和控件

Cross-sheet 筛选器和控件是筛选器，其范围可以是整个分析或仪表板，也可以是分析和仪表板中的多个工作表。

筛选条件

创建 Cross-Sheet 过滤器

1. 添加筛选条件后，请将筛选条件的范围更新为跨工作表。默认情况下，这适用于分析中的所有工作表。
2. 如果选中“跨多个数据集应用”复选框，则筛选条件将应用于最多 100 个不同数据集中的所有视觉对象，这些数据集适用于筛选范围内的所有工作表。
3. 如果要自定义其应用到的工作表，请选择该Cross-sheet 图标。然后，您可以查看当前应用筛选条件的工作表或切换自定义选择的工作表。
4. 启用 “自定义选择工作表” 后，您可以选择要将筛选器应用于哪些工作表。
5. 按照编辑分析中的筛选条件中的步骤进行操作。更改将应用于所选所有工作表的所有筛选条件。如果筛选条件的范围限于整个分析，则这包括新添加的工作表。

移除 Cross-Sheet 过滤器

Deleting

如果没有通过这些筛选条件创建任何控件，请参阅 Deleting filters in analyses。

如果您创建了控件，请执行以下操作：

1. 按照 Deleting filters in analyses 中的说明进行操作。


2. 如果选择删除筛选条件和控件，则控件将从所有页面中删除。这可能会影响您的分析的布局。或者，您也可以单独移除这些控件。

缩小范围

如果要移除跨工作表筛选条件，则也可以通过更改筛选范围来执行此操作：

1. 按照在分析中编辑过滤器中的说明进入过滤器。
2. 您可以进行的编辑之一是更改范围。您可以切换到单个工作表或单个视觉对象。您也可以从所 Cross-sheet 选内容中移除工作表。

   或者自定义工作表选择：



3. 如果有控件，你会看到一个模式，警告你将从任何不再应用过滤器的表单中批量删除控件，这可能会影响你的布局。您也可以单独移除控件。有关更多信息，请参阅 移除 Cross-Sheet 控件。

4. 如果将控件添加到筛选范围中所有工作表的顶部，则当筛选范围限于整个分析时，新工作表将默认添加此新控件。

控件

创建 Cross-Sheet 控件

新的筛选条件控件

1. 创建跨工作表筛选条件。有关更多信息，请参阅 筛选条件。
2. 从三点菜单中，您可以看到一个显示添加控件的选项。将鼠标悬停在此处，您将看到三个选项：
   - 筛选范围中所有工作表的顶部
   - 此工作表的顶部
   - 此工作表内

   如果您想在工作表本身中添加多个工作表，则可以逐工作表完成。或者，您可以添加到顶部，然后使用每个控件上的选项移至工作表。有关更多信息，请参阅 编辑 Cross-Sheet 控件。

增加现有控件的范围

1. 导航到分析中的现有筛选条件
2. 更改此筛选器应用于哪些工作表的范围Cross-sheet。
3. 如果已经从筛选器中创建了一个控件，你会看到一个模态，如果你选中该复选框，它会将控件批量添加到过滤器作用域中所有工作表的顶部。如果已创建的控件位于工作表上，则这不会影响该控件的位置。

编辑 Cross-Sheet 控件

1. 转到跨工作表控件，如果控件固定在顶部，请选择三点菜单；如果控件位于工作表上，请选择编辑铅笔图标。您将看到以下选项：
   - 转到筛选条件（引导您进入跨工作表筛选条件供您编辑或查看）
   - 移至工作表（将控件移至分析窗格）
   - Reset
   - 刷新

- 编辑
- 删除

2. 选择编辑。这会在分析的右侧打开格式控件窗格。
3. 然后，您可以编辑您的控件。顶部标有 Cross-sheet “设置” 的部分将应用于所有控件，而此部分以外的任何设置并不适用于所有控件，仅适用于您正在编辑的特定控件。例如，相关值不是跨工作表控件设置。
4. 您还可以看到此控件所在的工作表以及每个工作表上控件所在的位置（顶部或工作表）。您可以通过选择 “表格” (8) 来执行此操作。

移除 Cross-Sheet 控件

您可以在两个位置移除控件。首先，从控件中：

1. 转到跨工作表控件，如果控件固定在顶部，请选择三点菜单；如果控件位于工作表上，请选择编辑铅笔图标。您将看到以下选项：

   - 转到筛选条件（引导您进入跨工作表筛选条件供您编辑或查看）
   - 移至工作表（将控件移至分析窗格）
   - Reset
   - 刷新
   - 编辑
   - 删除

2. 选择移除

其次，您可以从筛选条件中移除控件：

1. 在根据其创建跨工作表控件的跨工作表筛选条件上选择三点菜单。您将看到，现在不再存在添加控件选项，而是管理控件选项。
2. 将鼠标悬停在管理控件上。您将看到以下选项：

   - 移至此工作表内
   - 此工作表的顶部

   这些选项仅适用于工作表上的控件，具体取决于当前控件的位置。如果您在筛选范围内的所有工作表上没有控件，则可以选择添加到筛选范围内的所有工作表顶部。如果您已在分析中将工作表控件

添加到工作表，则此操作不会将其移动到工作表顶部。您还可以选择从此工作表中移除或从所有工作表中移除。

Amazon Quick 中的筛选器类型

您可以在 Quick 中创建几种不同类型的过滤器。您创建的筛选条件类型主要取决于要筛选的字段的数据类型。

在数据集中，您可以创建以下类型的筛选条件：

- 文本筛选条件
- 数字筛选条件
- 日期筛选条件

在分析中，您可以创建与在数据集中相同的筛选条件类型。还可以创建：

- 使用 and/or 运算符将筛选器分组
- 级联筛选条件
- 嵌套筛选条件

关于您可以创建的每种类型的筛选条件及其部分选项，请参阅以下部分以了解更多信息。

主题

- 添加文本筛选条件
- 添加嵌套筛选条件
- 添加数字筛选条件
- 添加日期筛选条件
- 使用 AND 和 OR 运算符添加筛选条件（组筛选条件）
- 创建级联筛选条件

添加文本筛选条件

使用文本字段添加筛选条件时，可以创建以下类型的文本筛选条件：

- 筛选条件列表（仅限分析）– 此选项创建了一个筛选条件，您可以使用该筛选条件选择一个或多个字段值，以便在字段中的所有可用值中包含或排除这些值。有关创建此类文本筛选条件的更多信息，请参阅 按列表筛选文本字段值（仅限分析）。
- 自定义筛选条件列表 – 借助此选项，您可以输入要筛选的一个或多个字段值，以及是包含还是排除包含这些值的记录。输入的值必须和实际字段值完全匹配，才能将筛选条件应用于给定的记录。有关创建此类文本筛选条件的更多信息，请参阅 按自定义列表筛选文本字段值。
- 自定义筛选条件 – 借助此选项，您可以输入字段值必须以某种方式匹配的单个值。您可以指定字段值必须等于、不等于、开头为、结尾为、包含或不包含您指定的值。如果选择等于比较规则，则指定值和实际字段值必须完全匹配，筛选条件才能应用于给定的记录。有关创建此类文本筛选条件的更多信息，请参阅 筛选单个文本字段值。
- 前几项和后几项筛选条件（仅限分析）– 可以通过此选项显示按另一字段中的值排名的某个字段的前 n 个或后 n 个值。例如，您可以根据收入显示排名前五的销售人员。您也可以使用参数来允许控制面板用户动态选择要显示顶部或底部的几个排名值。有关创建前几项和后几项筛选条件的更多信息，请参阅 按前几项或后几项值筛选文本字段（仅限分析）。

按列表筛选文本字段值（仅限分析）

在分析中，您可以通过从字段中所有值的列表中选择要包含或排除的值来筛选文本字段。

通过包含和排除值来筛选文本字段

1. 使用文本字段创建新的筛选条件。有关创建筛选条件的更多信息，请参阅 添加筛选器。
2. 在筛选条件窗格中，选择新的筛选条件将其展开。
3. 对于筛选条件类型，选择筛选条件列表。
4. 对于筛选条件，选择包含或排除。
5. 选择要对其进行筛选的字段值。为此，请选择每个值前面的复选框。

   如果有太多值可供选择，请在核对清单上方的框中输入搜索词，然后选择搜索。搜索词不区分大小写，不支持通配符。系统将返回包含该搜索词的任意字段值。例如，搜索 L 将返回 al、AL、la 和 LA。

   值按字母顺序在控件中显示，除非有超过 1000 个不同的值。然后，控件改为显示搜索框。每次搜索要使用的值时，它都会启动一个新的查询。如果结果包含 1000 个以上值，则您可以使用分页滚动值。
6. 完成后，选择 Apply。

按自定义列表筛选文本字段值

您可以指定要筛选的一个或多个字段值，以及是包含还是排除包含这些值的记录。指定的值和实际字段值必须完全匹配，才能将筛选条件应用于给定的记录。

按自定义列表筛选文本字段值

1. 使用文本字段创建新的筛选条件。有关创建筛选条件的更多信息，请参阅 添加筛选器。
2. 在筛选条件窗格中，选择新的筛选条件将其展开。
3. 对于筛选条件类型，选择自定义筛选条件列表。
4. 对于筛选条件，选择包含或排除。
5. 对于列表，请在该文本框中输入一个值。该值必须与现有字段值完全匹配。
6. （可选）要添加其他值，请在文本框中输入这些值，每行输入一个。
7. 对于空值选项，选择排除空值、包含空值或仅限空值。
8. 完成后，选择 Apply。

筛选单个文本字段值

借助自定义筛选条件筛选条件类型，您可以指定字段值必须等于或不等于的单个值，或者必须部分匹配。如果选择等于比较规则，则指定值和实际字段值必须完全匹配，才会对给定记录应用筛选条件。

按单个值筛选文本字段

1. 使用文本字段创建新的筛选条件。有关创建筛选条件的更多信息，请参阅 添加筛选器。
2. 在筛选条件窗格中，选择新的筛选条件将其展开。
3. 对于筛选条件类型，选择自定义筛选条件。
4. 对于筛选条件，请选择下列选项之一：

   - 等于 – 选择此选项时，该字段中包含或排除的值必须与您输入的值完全匹配。
   - 不等于 – 选择此选项时，该字段中包含或排除的值必须与您输入的值完全匹配。
   - 开头为 – 选择此选项时，该字段中包含或排除的值必须以您输入的值开始。
   - 结尾为 – 选择此选项时，该字段中包含或排除的值必须以您输入的值结束。
   - 包含 – 选择此选项时，该字段中包含或排除的值必须包含您输入的整个值。
   - 不包含 – 选择此选项时，该字段中包含或排除的值必须不包含您输入的值的任何部分。

> **Note**
>
> 比较类型区分大小写。

5. 请执行以下操作之一：

   - 对于值，输入文本值。
   - 要使用现有参数，请选择使用参数，然后从列表中选择参数。

     您必须首先创建参数，然后参数才会出现在此列表中。通常，您将创建一个参数，为它添加一个控件，然后为它添加一个筛选条件。有关更多信息，请参阅 Amazon Quick 中的参数。

     值按字母顺序在控件中显示，除非有超过 1000 个不同的值。然后，控件改为显示搜索框。每次搜索要使用的值时，它都会启动一个新的查询。如果结果包含 1000 个以上值，则您可以使用分页滚动值。

6. 对于空值选项，选择排除空值、包含空值或仅限空值。
7. 完成后，选择 Apply。

按前几项或后几项值筛选文本字段（仅限分析）

您可以使用 Top and bottom filter (顶部和底部筛选条件) 显示某个字段按另一字段中的值排在顶部或底部的 n 个值。例如，您可以根据收入显示排名前五的销售人员。您也可以使用参数来允许控制面板用户动态选择要显示顶部或底部的几个排名值。

创建前几项和后几项文本筛选条件

1. 使用文本字段创建新的筛选条件。有关创建筛选条件的更多信息，请参阅 添加筛选器。
2. 在筛选条件窗格中，选择新的筛选条件将其展开。
3. 对于筛选条件类型，选择前几项和后几项筛选条件。
4. 选择 Top (顶部) 或 Bottom (底部)。
5. 对于显示前几项整数（或显示后几项整数），执行以下操作之一：

   - 输入要显示的顶部和底部项的个数。
   - 要使用参数作为要显示的前几项或后几项数字，请选择使用参数。然后，选择一个现有整数参数。

例如，假设您希望默认显示前三位销售人员。但是，您希望控制面板查看器能够选择是否显示前 1 到 10 位的销售人员。在这种情况下，请执行以下操作：

- 使用默认值创建一个整数参数。
- 要将显示的项数与参数控件链接起来，请为整数参数创建一个控件。然后使该控件成为一个滑块，步长为 1，最小值为 1，最大值为 10。
- 要使该控件工作，请对 Salesperson 创建一个依据 Weighted Revenue 的前几项和后几项筛选条件，从而将其链接到筛选条件，启用使用参数，并选择整数参数。

6. 对于 By (依据)，选择一个字段作为排名依据。如果要显示按收入排名前五的销售人员，请选择收入字段。您也可以设置需要对该字段执行的聚合。
7. （可选）选择决定项，然后选择另一个字段，将一个或多个聚合添加为决定项。在本示例中，当每笔收入排名前五的销售人员返回的结果超过五个时，该方法就非常有用。如果多个销售人员的收入金额相同，就可能发生这种情况。

   要删除决定项，请使用删除图标。
8. 完成后，选择 Apply。

添加嵌套筛选条件

嵌套筛选器是高级筛选器，可以添加到快速分析中。嵌套筛选条件使用同一数据集中另一个字段定义的数据子集来筛选某个字段。这使得作者在数据点不满足初始条件时能够显示其他上下文数据，而无需筛选出数据。

嵌套筛选条件的功能类似于 SQL 中的相关子查询或购物篮分析。例如，假设您想对销售数据执行购物篮分析。您可以使用嵌套筛选条件来查找已购买或未购买特定产品的客户的各产品销售数量。您还可以使用嵌套筛选条件来识别未购买所选产品或仅购买一系列特定产品的客户群。

只能在分析级别添加嵌套筛选条件。您无法向数据集添加嵌套筛选条件。

使用以下步骤向快速分析添加嵌套筛选器。

1. 打开 Quick 控制台。
2. 选择分析，然后选择要添加嵌套筛选条件的分析。
3. 在您想要筛选的文本字段上创建一个新的筛选条件。有关创建筛选条件的更多信息，请参阅 将筛选条件添加到分析中。

4. 创建新的筛选条件后，在筛选条件窗格中找到新的筛选条件。选择新筛选条件旁边的省略号（三个点），然后选择编辑筛选条件。或者，在筛选条件窗格中选择筛选条件实体以打开编辑筛选条件窗格。
5. 编辑筛选条件窗格随即打开。打开筛选条件类型下拉菜单，导航至高级筛选条件部分，然后选择嵌套筛选条件。
6. 对于资格条件，选择包含或排除。资格条件允许您对分析中的数据运行不在设置中的查询。在我们上面的销售示例中，资格条件决定筛选条件是否返回购买了特定产品的客户列表或未购买该产品的客户列表。
7. 对于嵌套字段，选择要用来筛选数据的文本字段。嵌套字段不能与步骤 3 中选择的主字段相同。类别字段是内部筛选条件唯一支持的字段类型。
8. 对于嵌套筛选条件类型，选择所需的筛选条件类型。您选择的筛选条件类型决定了嵌套筛选条件的最终配置步骤。可在下面的列表中找到可用的筛选条件类型及其配置相关信息。

    - 筛选条件列表
    - 自定义筛选条件列表
    - 自定义筛选条件

添加数字筛选条件

具有小数或 int 数据类型的字段被视为数字字段。您可以通过指定比较类型 (例如 Greater than 或 Between) 以及与比较类型对应的一个或多个比较值，针对数字字段创建筛选条件。比较值必须为正整数，不能包含逗号。

您可以在数字筛选条件中使用以下比较类型：

- Equals
- 不等于
- Greater than
- 大于或等于
- Less than
- 小于或等于
- 介于

> **Note**
>
> 要对数值数据使用前几项和后几项筛选条件（仅限分析），请先将字段从度量改为维度。这样会将数据转换为文本。然后就可以使用文本筛选条件。有关更多信息，请参阅 添加文本筛选条件。

在分析中，对于基于数据库查询的数据集，您还可以选择针对一个或多个比较值应用聚合函数，例如，总计或平均值。

您可以在数字筛选条件中使用以下聚合函数：

- 平均值
- 计数
- 去重计数
- 最大值
- 中位数
- 最小值
- 百分位数
- 标准偏差
- 标准偏差 – 总体
- 总和
- 方差
- 方差 – 总体

创建数字筛选条件

要创建数字字段筛选条件，请按照以下过程操作。

创建数字字段筛选条件

1. 使用文本字段创建新的筛选条件。有关创建筛选条件的更多信息，请参阅 添加筛选器。
2. 在筛选条件窗格中，选择新的筛选条件将其展开。
3. （可选）对于聚合，选择一个聚合。默认不应用任何聚合。此选项仅在分析中创建数字筛选条件时可用。

4. 对于筛选条件，选择比较类型。
5. 请执行以下操作之一：

   - 如果选择介于以外的比较类型，请输入一个比较值。

     如果选择 Between (介于) 比较类型，请在 Minimum value (最小值) 中输入值范围的开始值，在 Maximum value (最大值) 中输入值范围的结束值。

   - （仅限分析）要使用现有参数，请启用使用参数，然后从列表中选择参数。

     您必须首先创建参数，然后参数才会出现在此列表中。通常，您将创建一个参数，为它添加一个控件，然后为它添加一个筛选条件。有关更多信息，请参阅 Amazon Quick 中的参数。值按字母顺序在控件中显示，除非有超过 1000 个不同的值。然后，控件改为显示搜索框。每次搜索要使用的值时，它都会启动一个新的查询。如果结果包含 1000 个以上值，则您可以使用分页滚动值。

6. （仅限分析）对于空值选项，选择排除空值、包含空值或仅限空值。
7. 完成后，选择 Apply。

添加日期筛选条件

通过选择要使用的筛选条件和日期值创建日期字段的筛选条件。日期筛选条件类型有三种：

- 范围 – 基于时间范围和比较类型的一系列日期。您可以根据日期字段值是在指定日期之前还是之后或是否在日期范围内来筛选记录。您可以按以下格式输入日期值 MM/DD/YYYY。可以使用以下比较类型：
  - 介于 – 在开始日期和结束日期之间
  - 晚于 – 在指定日期之后
  - 早于 – 在指定日期之前
  - 等于 – 在指定日期

  对于每种比较类型，您也可以选择相对于周期或数据集值的滚动日期。
- 相对（仅限分析）– 基于当前日期的一系列日期和时间元素。可以基于当前日期和选定的度量单位 (UOM) 筛选记录。日期筛选条件单位包括年、季度、月、周、日、小时和分钟。您可以排除当前时段，并为 Next N (接下来的 N 个) 筛选条件添加支持，它与 Last N (最近 N 个) 类似并具有允许锚定日期的附加功能。可以使用以下比较类型：
  - 前一项 – 上一个 UOM，例如，前一年。
  - 此项 –“此 UOM”包括选定 UOM 中的全部日期和时间，即使是将来的日期和时间。

- 最新或至今 – 到当前日期为止的 UOM 或到当前时间为止的 UOM。显示的短语会适应您选择的 UOM。但是，在所有情况下，此选项会滤掉不在当前 UOM 的开头与当前时刻之间的数据。
- 最近 n 项 – 指定 UOM 的最近若干数量，包括此 UOM 的全部和最近 n −1 个 UOM 的全部。例如，我们假定今天是 2017 年 5 月 10 日。您选择使用 years 作为 UOM，并将“Last n years”设为 3。筛选出的数据包括 2017 年的全部数据加上 2016 年和 2015 年的全部数据。如果您有当前年份 (本例中为 2017 年) 未来日期的任何数据，这些记录将包含在您的数据集中。

- 前几项和后几项（仅限分析）– 按另一字段排名的日期条目数。您可以根据另一字段中的值显示所选日期类型或时间 UOM 的前 n 个或后 n 个值。例如，您可以选择根据收入显示排名前 5 的销售日。

应用比较规则时将包含指定的日期。例如，如果您应用筛选器`Before 1/1/16`，则返回的记录将包括日期值在 1/1 /16 23:59:59 之前的所有行。如果您不希望包含指定的日期，则可清除该选项以 Include this date (包括此日期)。如果要忽略时间范围，可以使用 Exclude the last N periods (排除最近 N 个期间) 选项来指定要筛选出的期间的数量和类型（分钟、天等）。

您还可以选择包含或排除 null 值，或只显示此字段中包含 null 值的行。如果传入空日期参数（没有默认值的参数），则在您提供值之前，它不会筛选数据。

> **Note**
>
> 如果某个列或属性没有时区信息，则客户端查询引擎会设置该日期时间数据的默认解释方式。例如，假设某列包含一个 timestamp 而不是 timestamptz，并且您与数据源位于不同时区。在这种情况下，引擎呈现时间戳的方式可能不同于您的预期。Amazon Quick 和SPICE两者都使用通用协调时间 (UTC) 时间。

关于如何在数据集和分析中创建日期筛选条件，请参阅以下部分了解相关信息。

在数据集中创建日期筛选条件

要在数据集中创建日期字段的范围筛选条件，请按照以下过程操作。

在数据集中创建日期字段的范围筛选条件

1. 使用文本字段创建新的筛选条件。有关创建筛选条件的更多信息，请参阅 添加筛选器。
2. 在筛选条件窗格中，选择新的筛选条件将其展开。
3. 对于条件，选择一个比较类型：介于、晚于，或早于。

要使用介于作为比较类型，请选择开始日期和结束日期，然后从显示的日期选择器控件中选择日期。

您可以通过选择包含开始日期或包含结束日期，来选择是要在范围内包含开始日期和结束日期之一还是两者皆有。

要使用早于或晚于比较规则，请输入日期，或选择日期字段以调出日期选取器控件并选择日期。您可以选择包含此日期（您选择的日期）以排除最近 N 个期间，并指定如何处理空值。

4. 对于时间粒度，选择日、小时、分钟或秒。
5. 完成后，选择 Apply。

在分析中创建日期筛选条件

您可以按如下所述，在分析中创建日期筛选条件。

在分析中创建范围日期筛选条件

要在分析中创建日期字段的范围筛选条件，请按照以下过程操作。

在分析中创建日期字段的范围筛选条件

1. 使用文本字段创建新的筛选条件。有关创建筛选条件的更多信息，请参阅 添加筛选器。
2. 在筛选条件窗格中，选择新的筛选条件将其展开。
3. 对于筛选条件类型，选择日期和时间范围。
4. 对于条件，选择一个比较类型：介于、晚于、早于或等于。

要使用介于作为比较类型，请选择开始日期和结束日期，然后从显示的日期选择器控件中选择日期。

您可以通过选择包含开始日期或包含结束日期，来选择是要在范围内包含开始日期和结束日期之一还是两者皆有。

要使用早于、晚于或等于比较规则，请输入日期，或选择日期字段以调出日期选取器控件并选择日期。您可以选择包含此日期（您选择的日期）以排除最近 N 个期间，并指定如何处理空值。

要为比较设置滚动日期，请选择设置滚动日期。

在打开的设置滚动日期窗格中，选择相对日期，然后选择是要将日期设置为今天或是昨天，或者指定筛选条件（开始或结束）、范围（此项、前一项或下一项）和周期（年、季度、月、周或日）。

5. 对于时间粒度，选择日、小时、分钟或秒。
6. （可选）如果要使用现有参数而不是具体日期进行筛选，请选择使用参数，然后从列表中选择参数。要使用 Before (早于)、After (晚于) 或 Equals (等于) 比较规则，请选择一个日期参数。您可以将此日期包含在范围内。

   要使用 Between (介于)，请单独输入开始日期和结束日期参数。您可以在此范围中包含开始日期和/或结束日期。

   要在筛选条件中使用参数，请先创建它们。通常，您将创建一个参数，为它添加一个控件，然后为它添加一个筛选条件。有关更多信息，请参阅 Amazon Quick 中的参数。
7. 对于空值选项，选择排除空值、包含空值或仅限空值。
8. 完成后，选择 Apply。

在分析中创建相对日期筛选条件

要在分析中创建日期字段的相对筛选条件，请按照以下过程操作。

在分析中创建日期字段的相对筛选条件

1. 使用文本字段创建新的筛选条件。有关创建筛选条件的更多信息，请参阅 添加筛选器。
2. 在筛选条件窗格中，选择新的筛选条件将其展开。
3. 对于筛选条件类型，选择相对日期。
4. 对于时间粒度，选择要据以筛选的时间粒度（日、小时、分钟）。
5. 对于周期，选择时间单位（年、季度、月、周、日）。
6. 对于范围，选择您希望筛选条件如何与时间范围相对。例如，如果您选择按月份进行报告，则选项包括上个月、本月、当月至今、最近 N 个月和接下来的 N 个月。

   如果您选择过去 N 年或接下来 N 年、季度、月、周或日，请在数量中输入一个数字。例如，过去 3 年、接下来 5 个季度、过去 5 日。
7. 对于空值选项，选择排除空值、包含空值或仅限空值。
8. 对于与设置的日期相对的时间，请选择下列选项之一：

   - 当前日期时间 – 如果选择此选项，您可以将其设置为排除最后一个，然后指定时段的数量和类型。
   - 参数中的日期和时间 – 如果选择此选项，您可以选择现有的日期时间参数。

9. （可选）如果要使用现有参数而不是具体日期进行筛选，请启用 Use parameters (使用参数)，然后从列表中选择参数。

   要在筛选条件中使用参数，请先创建它们。通常，您将创建一个参数，为它添加一个控件，然后为它添加一个筛选条件。有关更多信息，请参阅 Amazon Quick 中的参数。

10. 完成后，选择 Apply。

在分析中创建前几项和后几项日期筛选条件

要在分析中创建日期字段的前几项和后几项筛选条件，请按照以下过程操作。

在分析中创建日期字段的前几项和后几项筛选条件

1. 使用文本字段创建新的筛选条件。有关创建筛选条件的更多信息，请参阅 添加筛选器。
2. 在筛选条件窗格中，选择新的筛选条件将其展开。
3. 对于筛选条件类型，选择前几项和后几项。
4. 选择前几项或后几项。
5. 对于显示，输入要显示的前几项或后几项项数，然后选择一个时间单位（年、季度、月、周、日、小时、分钟）。
6. 对于 By (依据)，选择一个字段作为排名依据。
7. （可选）如果依据字段有重复项，可以选择添加另一个字段作为决定项。选择决定项，然后选择另一个字段。要删除决定项，请使用删除图标。
8. （可选）如果要使用现有参数而不是具体日期进行筛选，请选择使用参数，然后从列表中选择参数。

   要对 Top and bottom (顶部和底部) 使用参数，请选择整数参数作为要显示的顶部和底部项数。

   要在筛选条件中使用参数，请先创建它们。通常，您将创建一个参数，为它添加一个控件，然后为它添加一个筛选条件。有关更多信息，请参阅 Amazon Quick 中的参数。

9. 完成后，选择 Apply。

使用 AND 和 OR 运算符添加筛选条件（组筛选条件）

在分析中，当您在视觉对象中添加多个筛选器时，Quick 会使用 AND 运算符来组合它们。也可以使用 OR 运算符向单个筛选条件添加筛选条件。这称为复合筛选条件或筛选条件组。

要使用 OR 运算符添加多个筛选条件，请创建筛选条件组。筛选条件分组可用于分析中所有类型的筛选条件。

当您筛选多个度量时（标有 # 的绿色字段），可以将筛选条件应用于该字段的集合。分组中的筛选条件可以包含聚合字段或者非聚合字段，但两者不能同时存在。

创建筛选条件组

1. 在分析中创建新的筛选条件。有关创建筛选条件的更多信息，请参阅 添加筛选器。
2. 在筛选条件窗格中，选择新的筛选条件将其展开。
3. 在展开的筛选条件中，选择底部的添加筛选条件，然后选择要筛选的字段。
4. 选择要筛选的条件。

   您选择的字段的数据类型决定了此处可用的选项。例如，如果您选择了数值字段，则可以指定聚合、筛选条件和值。如果您选择了文本字段，则可以选择筛选条件类型、筛选条件和值。如果您选择了日期字段，则可以指定筛选条件类型、条件和时间粒度。有关这些选项的详细信息，请参阅Amazon Quick 中的筛选器类型。
5. （可选）您可以通过在底部选择再次添加筛选条件来向筛选条件组添加其他筛选条件。
6. （可选）要从筛选条件组中删除筛选条件，请选择字段名称旁的垃圾桶图标。
7. 完成后，选择 Apply。

   筛选条件以组的形式显示在筛选条件窗格中。

创建级联筛选条件

级联任何操作（例如筛选条件）的背后思想是，层次结构较高级别中的选择会影响层次结构的较低级别。术语级联来源于级联瀑布从一个层流向下一层的方式。

要设置级联筛选条件，需要一个激活筛选条件的触发点和应用筛选条件的目标点。在 Quick 中，触发点和目标点包含在视觉效果中。

要创建级联筛选条件，您需要设置一个操作，而不是筛选条件。这种方法是因为您需要定义如何激活级联筛选条件、涉及哪些字段以及在某人激活筛选条件时要筛选哪些视觉对象。有关更多信息（包括分步说明），请参阅 使用自定义操作进行筛选和导航。

还有两种其他方法可以跨多个视觉对象激活筛选条件：

- 对于从控制面板上的小组件激活的筛选条件 – 该小组件称为工作表控件，它是一个自定义菜单项，您可以将该菜单项添加到分析或控制面板顶部。最常见的工作表控件是下拉列表，其中显示打开工

作表时可供选择的选项列表。要将其中一个选项添加到分析，请创建一个参数，向该参数添加控件，然后添加一个使用该参数的筛选条件。有关更多信息，请参阅 在 Amazon Quick 中设置参数、在 Amazon Quick 中使用带有参数的控件 和 向分析表添加筛选条件控件。

- 对于始终应用于多个视觉对象的筛选条件 – 这是一个常规筛选条件，除了您将其作用域设置为应用于多个（或所有）视觉对象之外。这种类型的筛选条件并不真正级联，因为没有触发点。它始终筛选它被配置要筛选的所有视觉对象。要将此类筛选条件添加到分析，请创建或编辑筛选条件，然后选择其范围：单个视觉对象、单个工作表或跨工作表。注意跨多个数据集应用选项。如果选中此框，则筛选条件将应用于不同数据集中的所有视觉对象，这些数据集适用于筛选范围内的所有工作表。有关更多信息，请参阅 筛选条件。

向分析表添加筛选条件控件

在设计分析时，可以在分析表中要筛选的视觉对象旁边添加筛选条件。当您将分析发布为控制面板时，它作为控件显示在工作表中，控制面板查看者可以使用该控件。该控件使用分析主题设置，因此看起来像是工作表的一部分。

筛选条件控件与其筛选条件共享一些设置。它们适用于同一个工作表中的一个、部分或全部对象。

通过以下部分向分析添加和自定义筛选条件控件。要了解如何添加跨工作表控件，请参阅 控件。

主题

- 添加筛选条件控件
- 将筛选条件控件固定到工作表的顶部
- 自定义筛选条件控件
- 对筛选器控制值进行排序
- 级联筛选条件控件

添加筛选条件控件

要添加筛选条件控件，请按照以下过程操作。

添加筛选条件控件

1. 打开 Quick 控制台。
2. 在 “快速” 主页上，选择 “分析”，然后选择要使用的分析。
3. 在分析中，选择 “筛选”。

4. 如果您还没有可用的筛选条件，请创建一个。有关创建筛选条件的更多信息，请参阅 添加筛选器。
5. 在筛选条件窗格中，选择要为其添加控件的筛选条件右侧的三个点，然后选择添加到工作表。

   筛选条件控件被添加到工作表中，通常位于底部。您可以调整其大小或将其拖动到工作表上的不同位置。您还可以自定义其显示方式以及控制面板查看者与其互动的方式。有关自定义筛选条件控件的更多信息，请参阅以下部分。

将筛选条件控件固定到工作表的顶部

使用以下步骤将筛选条件控件固定在工作表的顶部。

将控件固定到工作表的顶部

1. 在要移动的筛选条件控件上，选择铅笔图标旁的三个点，然后选择固定到顶部。

   筛选条件固定在工作表的顶部并处于折叠状态。您可以通过点击来展开它。
2. （可选）要取消固定控件，请将其展开并将光标悬停在工作表顶部的固定控件上方，直到出现三个点。选择三个点，然后选择移至工作表。

自定义筛选条件控件

根据字段的数据类型和筛选条件的类型，筛选条件控件具有不同的可用设置。您可以自定义它们在工作表中的显示方式以及控制面板查看者与它们互动的方式。

自定义筛选条件控件

1. 在工作表中选择筛选条件控件。
2. 在筛选条件控件上，选择铅笔图标。

   如果筛选条件控件固定在工作表顶部，请将其展开并将光标悬停在其上方，直到出现三个点。选择三个点，然后选择编辑。
3. 在打开的设置控件格式窗格中，执行以下操作：

   a. 对于显示名称，输入筛选条件控件的名称。

   b. （可选）要在筛选条件控件中隐藏显示名称，请清除显示标题的复选框。

   c. 对于标题字体大小，选择要使用的标题字体大小。选项范围从超小到超大。默认设置为中号。

其余步骤取决于控件所引用的字段类型。有关按筛选条件类型划分的选项，请参阅以下部分。

日期筛选条件

如果您的筛选条件控件来自日期筛选条件，请通过以下步骤自定义其余选项。

为日期筛选条件自定义更多选项

1. 在格式控件窗格中，对于样式，选择一下选项之一：

   - 日期选择器 – 范围 – 显示一组两个字段，用于定义时间范围。您可以输入日期或时间，也可以从日历控件中选择日期。您还可以通过在日期格式中输入日期令牌，来自定义日期在控件中的显示方式。有关更多信息，请参阅 在 Quick 中自定义日期格式。
   - 日期选择器 – 相对 – 显示诸如时间段、其与当前日期和时间的关系以及排除时间段的选项等的设置。您还可以通过在日期格式中输入日期令牌，来自定义日期在控件中的显示方式。有关更多信息，请参阅 在 Quick 中自定义日期格式。
   - 文本字段 – 显示一个框，您可以在其中输入前 N 个或后 N 个日期。

     默认情况下，帮助文本包含在文本字段控件中，但您可以通过清除在控件中显示帮助文本选项来选择将其移除。

   默认情况下，每当对控件进行更改时，Quick 视觉效果都会重新加载。对于日历和相对日期选择器控件，作者可以向控件添加一个应用按钮，该按钮会延迟视觉对象重新加载，直到用户选择应用。这使得用户可以一次进行多项更改，无需额外查询。可以使用格式控制窗格的控制选项部分中的显示应用按钮复选框来配置此设置。
2. 完成后，选择 Apply。

文本筛选条件

如果您的筛选条件控件来自类别、维度或标签等文本筛选条件，请通过以下步骤自定义其余选项。

为文本筛选条件自定义更多选项

1. 在格式控件窗格中，对于样式，选择一下选项之一：

   - 下拉列表 – 显示一个下拉列表，其中包含可用于选择单个值的按钮。

     选择此选项后，您可以为值选择以下选项：
     - 筛选条件 – 显示筛选条件中所有可用的值。

- 特定值 – 允许您输入要显示的值，每行一个条目。

您也可以选择隐藏控件值中的全选选项。这将删除用于选择或清除对筛选条件控件中所有值全选的选项。

- 下拉列表 – 多选 – 显示一个下拉列表，其中包含可用于选择多个值的框。

选择此选项后，您可以为值选择以下选项：

- 筛选条件 – 显示筛选条件中所有可用的值。
- 特定值 – 允许您输入要显示的值，每行一个条目。

默认情况下，每当对控件进行更改时，Quick 视觉效果都会重新加载。对于多选下拉控件，作者可以向控件添加一个应用按钮，该按钮会延迟视觉对象重新加载，直到用户选择应用。这使得用户可以一次进行多项更改，无需额外查询。可以使用格式控制窗格的控制选项部分中的显示应用按钮复选框来配置此设置。

- 列表 – 显示一个列表，其中包含可用于选择单个值的按钮。

选择此选项后，您可以为值选择以下选项：

- 筛选条件 – 显示筛选条件中所有可用的值。
- 特定值 – 允许您输入要显示的值，每行一个条目。

您还可以选择以下选项：

- 控件位于工作表上时隐藏搜索栏 –隐藏筛选条件控件中的搜索栏，使用户无法搜索特定值。
- 隐藏控件值中的全选选项 – 删除用于选择或清除对筛选条件控件中所有值全选的选项。

- 列表 – 多选 – 显示一个列表，其中包含可用于选择多个值的框。

选择此选项后，您可以为值选择以下选项：

- 筛选条件 – 显示筛选条件中所有可用的值。
- 特定值 – 允许您输入要显示的值，每行一个条目。

您还可以选择以下选项：

- 控件位于工作表上时隐藏搜索栏 –隐藏筛选条件控件中的搜索栏，使用户无法搜索特定值。
- 隐藏控件值中的全选选项 – 删除用于选择或清除对筛选条件控件中所有值全选的选项。

- 文本字段 – 显示一个文本框，您可以在其中输入单个条目。文本字段最多支持 79950 个字符。

如果您选择此选项，则可以选择以下选项：

- 在控件中显示帮助文本 – 移除文本字段中的帮助文本。

- 文本字段 – 多行 – 显示一个文本框，您可以在其中输入多个条目。多行文本字段的所有条目最多支持 79950 个字符。

  如果您选择此选项，则可以选择以下选项：

  - 在分隔值依据中，选择要如何分隔在筛选条件控件中输入的值。您可以选择用换行符、逗号、竖线 (|) 或分号来分隔值。
  - 在控件中显示帮助文本 – 移除文本字段中的帮助文本。

2. 完成后，选择 Apply。

数字筛选条件

如果您的筛选条件控件来自数字筛选条件，请通过以下步骤自定义其余选项。

为数字筛选条件自定义更多选项

1. 在格式控件窗格中，对于样式，选择一下选项之一：

   - 下拉列表 – 显示一个可以在其中选择单个值的列表。

     选择此选项后，您可以为值选择以下选项：

     - 筛选条件 – 显示筛选条件中所有可用的值。
     - 特定值 – 允许您输入要显示的值，每行一个条目。

     您也可以选择隐藏控件值中的全选选项。这将删除用于选择或清除对筛选条件控件中所有值全选的选项。

     - 筛选条件 – 显示筛选条件中所有可用的值。
     - 特定值 – 允许您输入要显示的值，每行一个条目。
     - 隐藏控件值中的全选选项 – 删除用于选择或清除对筛选条件控件中所有值全选的选项。
   - 列表 – 显示一个列表，其中包含可用于选择单个值的按钮。

     选择此选项后，您可以为值选择以下选项：

     - 筛选条件 – 显示筛选条件中所有可用的值。
     - 特定值 – 允许您输入要显示的值，每行一个条目。

     您还可以选择以下选项：

     - 控件位于工作表上时隐藏搜索栏 –隐藏筛选条件控件中的搜索栏，使用户无法搜索特定值。

    - 隐藏控件值中的全选选项 – 删除用于选择或清除对筛选条件控件中所有值全选的选项。
- 滑块 – 显示带有切换开关的水平条形图，您可以通过滑动该切换开关来更改值。如果您对介于最小值和最大值之间的值使用范围筛选条件，则滑块会为每个数字提供切换开关。对于滑块，您可以指定以下选项：
    - 最小值 – 在滑块左侧显示较小的值。
    - 最大值 – 在滑块右侧显示较大的值。
    - 步长大小 – 允许您设置条形图划分的增量数。
- 文本框 – 显示一个可以在其中输入值的框。如果您选择此选项，则可以选择以下选项：
    - 在控件中显示帮助文本 – 移除文本字段中的帮助文本。

2. 完成后，选择 Apply。

对筛选器控制值进行排序

自定义排序使作者可以控制值在下拉列表和列表筛选器控件中的显示方式。默认情况下，控制值按字母顺序升序排序。使用自定义排序，您可以按特定业务顺序（例如财政季度或优先级别）显示值，也可以按相关指标排序（例如按总销售额对区域进行排序）。

自定义排序可用于下拉列表（单选和多选）和列表（单选和多选）控件样式。可用的排序选项取决于控件是使用特定值还是数据集列中的值。

> **Note**
>
> 自定义排序目前不适用于日期类型列。要按逻辑顺序对日期值进行排序，请使用按其他字段排序选项以及与日期相关的字段。

何时使用自定义排序

需要执行以下操作时使用自定义排序：

- 按业务逻辑顺序显示值 — 例如，优先级（严重、高、中、低）、财政季度（第一季度、第二季度、第三季度、第四季度）或自定义状态工作流程（新建、进行中、审查、完成）。
- 按相关指标排序 — 例如，按总销售额排序的产品、按客户数量排序的区域、按平均收入排序的类别或按员工人数排序的部门。

配置自定义排序

排序配置选项取决于控件是使用特定值还是数据集列中的值。

具有特定值的控件

当控件使用您手动输入的特定值时，“格式” 控件窗格的 “排序” 部分中提供了以下排序选项。

为特定值控件配置排序

1. 在工作表中选择筛选条件控件。
2. 选择铅笔图标打开 “格式” 控制面板。
3. 在 “格式” 控制窗格中，找到 “排序” 部分。
4. 请选择以下选项之一：

   - 升序 (A—Z、0—9) — 按升序对值进行排序。这是默认值。
   - 降序 (Z—A, 9—0) — 按降序对值进行排序。
   - User-defined or der — 按照您输入的确切顺序显示值。这样可以保留您的自定义排序，无需进行任何自动排序。

> **Note**
>
> 当控件具有来自特定值和源实体（例如筛选器或参数）的值时，组合列表将一起排序。对于用户定义的顺序，值按其输入顺序添加。如果无法根据当前配置对源值进行排序，则将其附加到列表末尾。

使用来自数据集列的值的控件

当控件显示来自数据集列的值时，您可以使用聚合函数按该字段或数据集中的其他字段进行排序。当您想按相关指标对控制值进行排序时，这很有用，例如按总销售额对产品列表进行排序。

为基于列的控件配置排序

1. 在工作表中选择筛选条件控件。
2. 选择铅笔图标打开 “格式” 控制面板。
3. 在 “格式” 控制窗格中，找到 “排序” 部分。

4. 配置以下选项：

   - 按控制列排序 -根据控件关联的列对控件值进行排序。
     - 对于排序方向，选择升序或降序。
     - 对于聚合，选择聚合函数或选择无聚合以按原始列值排序。
   - 按其他字段排序 -根据数据集中的不同列对控件值进行排序。
     - 对于按字段排序，从数据集中选择一列。对于计算字段，只有标量（非聚合）计算列可用。
     - 对于聚合，选择要应用于排序字段的聚合函数。可用函数取决于所选列的数据类型。对于数值字段，您可以使用总和、平均值、计数、不同计数、最小值、最大值、中位数、百分位数、变量、标准差值和其他统计函数。对于非数字字段，可以使用 “计数” 和 “不同计数”。
     - 对于排序方向，选择升序或降序。

Cross-sheet 过滤器控件

您可以通过跨表设置配置跨表筛选器控件的排序顺序。排序配置适用于跨页面控件的所有实例。

为跨表筛选器控件配置排序

1. 打开过滤器的跨页设置。
2. 在默认控制配置部分中，找到排序设置。
3. 按照前面各节所述配置排序选项。
4. 选择应用。

> **Note**
>
> 仪表板控件继承分析中的排序配置。仪表板阅读器无法更改排序配置。

级联筛选条件控件

您可以限制控件中显示的值，使它们仅显示对其他控件中选择的值有效的值。这称为级联控件。

创建级联控件时，以下限制适用：

1. 级联控件必须与同一数据集中的数据集列相关联。
2. 子控件必须是下拉列表或列表控件。

3. 对于参数控件，子控件必须链接到数据集列。
4. 对于筛选条件控件，子控件必须链接到筛选条件（而不是仅显示特定值）。
5. 父控件必须是下列类型之一：

    a. 字符串、整数或数字参数控件。 DateTime 不支持参数控制。
    b. 字符串筛选条件控件（不包括“前几项/后几项”筛选条件）。
    c. 非聚合数字筛选条件控件。
    d. 日期筛选条件控件（不包括“前几项/后几项”筛选条件）。

创建级联控件

1. 要创建级联控件，请选择仅显示相关值。请注意，此选项可能不适用于所有筛选条件控件类型。
2. 在打开的仅显示相关值窗格中，从可用列表中选择一个或多个控件。
3. 选择要与值匹配的字段。
4. 选择更新。

编辑筛选条件

您可以随时在数据集或分析中编辑筛选条件。

您不能更改筛选条件应用到的字段。要将筛选条件应用于其他字段，请创建新的筛选条件。

使用以下过程学习如何编辑筛选条件。

编辑数据集中的筛选条件

使用以下过程编辑数据集中的筛选条件。

编辑数据集中的筛选条件

1. 打开 Quick 控制台。
2. 从 Quick 主页中，选择左侧的数据。
3. 在数据集选项卡下，选择所需的数据集，然后选择编辑数据集。
4. 在打开的数据准备页面上，选择左下角的筛选条件。
5. 选择要编辑的筛选条件。
6. 编辑完成后，选择应用。

编辑分析中的筛选条件

使用以下过程编辑分析中的筛选条件。

编辑分析中的筛选条件

1. 打开 Quick 控制台。
2. 从 Quick 主页中，选择左侧的分析。
3. 在分析页面上，选择要处理的分析。
4. 在分析中，选择显示的 “筛选器” 图标以打开 “筛选器” 窗格。
5. 选择要编辑的筛选条件。
6. 编辑完成后，选择应用。

启用或禁用筛选条件

您可以使用筛选条件菜单启用或禁用数据集或分析中的筛选条件。在创建筛选条件时，该筛选条件默认处于启用状态。禁用筛选条件会将筛选条件从字段中移除，但不会从数据集或分析中删除筛选条件。禁用的筛选条件在筛选条件窗格中显示为灰色。如果要将筛选条件重新应用于字段，只需将其启用即可。

使用以下过程了解如何启用或禁用筛选条件。

禁用数据集中的筛选条件

使用以下过程禁用数据集中的筛选条件。

禁用数据集中的筛选条件

1. 从 Quick 主页中，选择左侧的数据。
2. 在数据集选项卡下，选择所需的数据集，然后选择编辑数据集。
3. 在打开的数据准备页面上，选择左下角的筛选条件。
4. 在左侧的筛选条件窗格中，选择要禁用的筛选条件右侧的三个点，然后选择禁用。要启用已禁用的筛选条件，请选择启用。

禁用分析中的筛选条件

使用以下过程禁用分析中的筛选条件。

禁用分析中的筛选条件

1. 打开 Quick 控制台。
2. 从 “快速” 主页中，选择 “分析”。
3. 在分析页面上，选择要处理的分析。
4. 在分析中，选择 “筛选” 图标以打开 “筛选器” 窗格。
5. 在打开的筛选条件窗格中，选择要禁用的筛选条件右侧的三个点，然后选择禁用。要启用已禁用的筛选条件，请选择启用。

删除筛选条件

您可以随时删除数据集或分析中的筛选条件。使用以下过程了解操作方法。

删除数据集中的筛选条件

使用以下过程删除数据集中的筛选条件。

删除数据集中的筛选条件

1. 打开 Quick 控制台。
2. 从 Quick 主页中，选择数据。
3. 在数据集选项卡下，选择所需的数据集，然后选择编辑数据集。
4. 在打开的数据准备页面上，选择左下角的筛选条件。
5. 选择要删除的筛选条件，然后选择删除筛选条件。

删除分析中的筛选条件

使用以下过程删除分析中的筛选条件。

删除分析中的筛选条件

1. 打开 Quick 控制台。
2. 从 “快速” 主页中，选择 “分析”。
3. 在分析页面上，选择要处理的分析。
4. 在分析中，选择 “筛选” 图标以打开 “筛选器” 窗格。
5. 选择要删除的筛选条件，然后选择删除筛选条件。

预览数据集中的表

您可以预览数据集中每个单独的数据表。选择要预览的数据表时，该表的只读预览会出现在数据预览部分的新选项卡中。您可以一次打开多个表格预览选项卡。

您只能在数据集中预览您有权访问的表。如果表格未出现在数据准备空间的上半部分，则无法预览该表。

数据集选项卡包含所有转换，例如新列或筛选条件。表格预览选项卡不会显示任何转换。

预览数据表

1. 在 Quick 主页上，选择左侧的数据。
2. 在数据选项卡中，选择所需的数据集，然后选择编辑数据集。
3. 选择要预览的数据表，选择向下箭头打开菜单，然后选择显示表预览。

使用 SQL 自定义数据

当您创建数据集或准备数据用于分析时，可以在查询编辑器中自定义数据。

查询编辑器由多个组件构成，如下所示：

- 查询模式 – 在左上角，您可以选择直接查询或 SPICE 查询模式：
  - 直接查询 – 直接对数据库运行 SELECT 语句
  - SPICE – 对以前存储在内存中的数据运行 SELECT 语句
- 字段 – 使用此部分可禁用希望从最终数据集中删除的字段。您可以在此部分中添加计算字段，并使用 SageMaker AI 增强数据
- 查询归档 – 使用此部分查找先前版本的 SQL 查询。
- 筛选条件 – 使用此部分可添加、编辑或删除筛选条件。
- Schema Explorer – 此部分仅在您编辑 SQL 时显示。可以使用它来浏览架构、表、字段和数据类型。
- SQL 编辑器 – 使用此工具可以编辑 SQL。SQL 编辑器，提供语法突出显示、基本语法自动完成、自动缩进和行号等功能。只能为与 SQL 兼容的数据来源中的数据集指定一个 SQL 查询。SQL 必须符合有关语法、大写、命令终止等的目标数据库要求。如果您愿意，可以改为从另一个编辑器粘贴 SQL。
- 数据工作区 – 关闭 SQL 编辑器时，将在右上角显示带有网格背景的数据工作区。您可以在此处看到数据对象的图形表示形式，包括在联接编辑器中创建的查询、表、文件和联接。

要查看每个表的详细信息，请使用数据来源选项菜单并选择表详细信息或编辑 SQL 查询。显示表名和别名、架构、数据来源名称和数据来源类型的详细信息。对于文件的上传设置，请从数据来源选项菜单中选择配置上传设置，以查看或更改以下设置：

- 格式 – 文件格式、CSV、CUSTOM、CLF 等
- 开始行 – 作为开头的行
- 文本限定符 – 双引号或单引号
- 标题 – 指示文件是否包含标题行

- 预览行 – 未使用联接配置编辑器时，将在右下角显示采样行预览。
- 联接配置编辑器 – 数据工作区中有多个数据对象时，会打开联接编辑器。要编辑联接，请选择两个表（或文件）之间的联接图标。通过使用屏幕底部的联接配置面板，选择联接类型以及要联接的字段。然后，选择应用以创建联接。必须先完成所有联接，然后才能保存您的工作。

要添加更多查询、表或文件，请使用工作区上方的添加数据选项。

创建基本 SQL 查询

使用以下过程，通过自定义 SQL 查询连接到数据来源。

创建基本 SQL 查询

1. 创建新的数据来源，并验证连接。
2. 填写连接所必需的选项，但不需要选择架构或表。
3. 选择使用自定义 SQL。
4. （可选）可以在 SQL 编辑器中输入查询，或者继续执行下一步以使用全屏版本。要立即输入查询，请为该查询创建一个名称。然后，键入 SQL 查询或粘贴到编辑器中。SQL 编辑器提供语法突出显示、基本语法自动完成、自动缩进和行号等功能。

   （可选）选择确认查询以对其进行验证，并查看直接查询、SPICE内存和 SageMaker AI 设置的设置。
5. 选择Edit/Preview 数据。此时将显示完整的查询编辑器，并且会显示 SQL 编辑器。系统将处理查询并在数据预览窗格中显示查询结果的示例。可以对 SQL 进行更改，并通过选择应用进行确认。完成 SQL 后，选择关闭以继续。
6. 在顶部区域输入数据集的名称。然后选择保存并可视化。

修改现有查询

更新 SQL 查询

1. 打开您希望使用的数据集。
2. 在带网格的工作区中，找到表示现有查询的方形对象。
3. 打开查询对象上的选项菜单，然后选择编辑 SQL 查询。如果此选项未显示在列表中，则查询对象不基于 SQL。

   要查看以前版本的查询，请打开左侧的查询存档。

添加地理空间数据

您可以在数据中标记地理字段，这样 Amazon Quick Sight 就可以将其显示在地图上。Amazon Quick Sight 可以绘制纬度和经度坐标图。它还会识别地理组件，例如，国家/地区、州或区域、县或地区、城市和邮政编码。您还可以创建可区分类似实体的地理层次结构，例如，两个州/省中的相同城市名称。

> **Note**
>
> 目前，某些 Amazon Web Services 区域国家（包括中国）不支持 Amazon Quick Sight 中的地理空间图表。我们正在努力增加对更多区域的支持。

可以使用以下过程将地理空间数据类型和层次结构添加到数据集中。

将地理空间数据类型和层次结构添加到数据集中

1. 在数据准备页上，使用正确的数据类型标记地理组件。

   我们可以通过多种方式来实现这一目的。一种方式是，选择 Fields 下面的字段，然后使用省略号图标 (...) 打开上下文菜单。

   接下来，选择正确的地理空间数据类型。

   也可以在包含数据示例的工作区中更改数据类型。为此，请选择在字段名称下面列出的数据类型。然后，选择要分配的数据类型。
2. 确认映射所需的所有地理空间字段标记为地理空间数据类型。您可以查找位置标记图标以检查这种情况。该图标显示在页面顶部的字段名称下面以及左侧的 Fields 窗格中。

还要检查数据类型名称，例如，纬度或国家/地区。

3. (可选) 您可以为地理组件 (省/市/自治区、城市) 或纬度和经度坐标设置层次结构或分组。对于坐标，您必须向地理空间字段井添加纬度和经度。

   要创建层次结构或分组，请先选择 Fields 窗格中的某个字段。每个字段只能属于一个层次结构。先选择哪个字段或按什么顺序添加字段无关紧要。

   选择字段名称旁边的省略号图标 (...)。然后选择 Add to a hierarchy。

4. 在 Add field to hierarchy 屏幕上，选择下列选项之一：

   - 选择 Create a new geospatial hierarchy 以创建新的分组。
   - 选择 Add to existing geospatial hierarchy 以将字段添加到已存在的分组中。显示的现有层次结构仅包含具有匹配地理空间类型的层次结构。

   选择 Add 以确认您的选择。

5. 在 Create hierarchy 屏幕上，为您的层次结构命名。

   如果要创建经纬度分组，则会出现 “创建等级” 屏幕。根据在前面的步骤中选择了经度还是纬度，将在该屏幕上显示经度或纬度。确保在用于纬度的字段下方显示您的纬度字段。还要确保在用于经度的字段下方显示您的经度。

   对于地理组件，Create hierarchy 屏幕包含两个选项：

   - 如果您的数据仅包含一个国家/地区，请选择 This hierarchy is for a single country。从列表中选择该特定国家/地区。您的数据不需要包含层次结构的每个级别。您可以按任意顺序将字段添加到层次结构中。
   - 如果您的数据包含多个国家/地区，请选择 This hierarchy is for multiple countries。选择包含国家/地区名称的字段。

   对于任一层次结构类型，请选择 Update 以继续。

6. 继续在层次结构中添加所需数量的字段。

   您的地理空间分组将显示在 Fields 窗格中。

更改地理空间分组

您可以更改在数据集中存在的地理空间层次结构或分组。

可以使用以下过程编辑或删除地理空间层次结构。

编辑或删除地理空间层次结构

1. 打开数据集。在 Fields 窗格中，选择层次结构名称。
2. 选择省略号图标 (...)，然后选择以下选项之一。

   选择删除层次结构以从数据集中删除该层次结构。您无法撤销此操作。但是，您可以通过重新从步骤 1 开始操作来重新创建层次结构或分组。删除层次结构并不会从数据集中删除任何字段。

   选择 Edit hierarchy 以对该层次结构进行更改。这样做会重新打开创建屏幕，因此，您可以进行不同的选择以重新构建层次结构。

地理空间故障排除

使用本节了解正确处理地理空间数据的 Amazon Quick Sight 要求。如果 Amazon Quick Sight 无法将您的地理空间数据识别为地理空间，请使用此部分来帮助解决问题。确保您的数据遵循列出的准则，以便在地理空间视觉对象中使用该数据。

> **Note**
>
> 目前，某些 Amazon Web Services 区域国家（包括中国）不支持 Amazon Quick Sight 中的地理空间图表。我们正在努力增加对更多区域的支持。
> 如果您所在的地理位置符合此处列出的所有指南，但仍会出现错误，请通过 Amazon Quick Sight 控制台与 Amazon Quick Sight 团队联系。

主题

- 地理编码问题
- 纬度和经度的相关问题
- 支持的行政区域和邮政编码（按国家/地区列出）

地理编码问题

Amazon Quick Sight 将地名地理编码为纬度和经度坐标。它使用这些坐标在地图上显示位置名称。Amazon Quick Sight 会跳过任何它无法进行地理编码的地方。

要使此过程正常运行，您的数据必须至少包含国家/地区。此外，父位置名称内不能有重复的位置名称。

一些问题将阻止位置名称显示在地图上。这些问题包括不支持的、模糊的或无效的位置，如下所述。

主题

- 不支持的区域的相关问题
- 模糊位置的相关问题
- 无效的地理空间数据的相关问题
- 地理编码中的默认国家/地区的相关问题

不支持的区域的相关问题

要绘制不支持的位置的地图，请在数据中包含纬度和经度坐标。在地理空间字段井中使用这些坐标可使位置显示在地图上。

模糊位置的相关问题

地理空间数据不能包含模糊位置。例如，假设数据包含一个名为 **Springfield** 的城市，而层次结构中的下一个级别为国家/地区。由于多个州/省具有名为 **Springfield** 的城市，因此，无法将该位置地理编码为地图上的特定数据点。

为避免此问题，您可以添加足够的地理数据来指示哪个位置应显示在地图上。例如，您可以在数据及其层次结构内添加一个省/市/自治区级别。您也可以添加纬度和经度。

无效的地理空间数据的相关问题

当位置名称 (如城市) 在不正确的父位置名称 (如省/市/自治区) 下列出时，将出现无效的地理空间数据。此问题可能是简单的拼写错误或数据输入错误。

> **Note**
>
> Amazon Quick Sight 不支持区域（例如西海岸或南海岸）作为地理空间数据。但是，您可以使用区域作为视觉对象中的筛选条件。

地理编码中的默认国家/地区的相关问题

确保您使用的是正确的默认国家/地区。

每个层次结构的默认值都基于您在创建层次结构时选择的国家/地区或国家/地区字段。

要更改此默认值，您可以返回 Create hierarchy 屏幕。然后，编辑或创建一个层次结构，再选择不同的国家/地区。

如果您未创建层次结构，您的默认国家/地区将基于您的 Amazon Web Services 区域。有关详细信息，请参见下表。

Region	默认国家/地区
美国西部（俄勒冈州）区域 美国东部（俄亥俄州）区域 美国东部（弗吉尼亚州北部）区域	美国
亚太地区（新加坡）	新加坡
亚太地区（悉尼）	澳大利亚
欧洲地区（爱尔兰）区域	爱尔兰

纬度和经度的相关问题

Amazon Quick Sight 使用背景中的纬度和经度坐标在地图上查找地名。但您也可以使用坐标创建地图，而不使用位置名称。此方法还适用于不支持的位置名称。

经度和纬度值必须为数字。例如，所指示的地图点与 Amazon Q **28.5383355 -81.3792365** uick Sight 兼容。但是，**28° 32' 18.0096'' N 81° 22' 45.2424'' W** 不兼容。

主题

- 纬度和经度坐标的有效范围
- 使用采用度、分、秒（DMS）格式表示的坐标

纬度和经度坐标的有效范围

Amazon Quick Sight 支持特定范围内的纬度和经度坐标。

坐标	有效范围
纬度	介于 -90 和 90 之间
经度	介于 -180 和 180 之间

Amazon Quick Sight 会跳过这些范围之外的所有数据。 Out-of-range 无法在地图图表上映射点。

使用采用度、分、秒（DMS）格式表示的坐标

您可以在公式中使用计算字段以通过字符串创建数字经度和纬度。使用本节查找在 Amazon Quick Sight 中创建计算字段的不同方法，将 GPS 纬度和经度解析为数字纬度和经度。

以下示例将经度和纬度从单独的字符转换为数字格式。例如，假设您将空格作为分隔符以分析 **51° 30' 26.4636'' N 0° 7' 39.9288'' W**。在这种情况下，您可以使用类似于以下示例的内容将生成的字段转换为数字纬度和经度。

在该示例中，秒后跟两个单引号。如果您的数据有一个双引号，则可使用 `strlen(LatSec)-1)` 而非 `strlen(LatSec)-2)`。

```
/*Latitude*/
        ifelse(
        LatDir = "N",
        parseInt(split(LatDeg, "°", 1)) +
            (parseDecimal(split(LatMin, "'", 1) ) /60) +
            (parseDecimal((substring(LatSec, 1, strlen(LatSec)-2) ) ) /3600),
        (parseInt(split(LatDeg, "°", 1)) +
            (parseDecimal(split(LatMin, "'", 1) ) /60) +
            (parseDecimal((substring(LatSec, 1, strlen(LatSec)-2) ) ) /3600)) * -1
        )

/*Longitude*/
        ifelse(
        LongDir = "E",
        parseInt(split(LongDeg, "°", 1)) +
            (parseDecimal(split(LongMin, "'", 1) ) /60) +
```

```
            (parseDecimal((substring(LongSec, 1, strlen(LongSec)-2) ) ) /3600),
        (parseInt(split(LongDeg, "°", 1)) +
            (parseDecimal(split(LongMin, "'", 1) ) /60) +
            (parseDecimal((substring(LongSec, 1, strlen(LongSec)-2) ) ) /3600)) * -1
        )
```

如果您的数据不包含度、分钟和秒符号，则公式如下所示。

```
/*Latitude*/
    ifelse(
        LatDir = "N",
        (LatDeg + (LatMin / 60) + (LatSec / 3600)),
        (LatDeg + (LatMin / 60) + (LatSec / 3600)) * -1
    )

/*Longitude*/
    ifelse(
        LongDir = "E",
        (LongDeg + (LongMin / 60) + (LongSec / 3600)),
        (LongDeg + (LongMin / 60) + (LongSec / 3600)) * -1
    )
```

以下示例将 **53°21'N 06°15'W** 转换为数字格式。不过，如果不使用秒，则无法准确映射此位置。

```
/*Latitude*/
ifelse(
    right(Latitude, 1) = "N",
    (parseInt(split(Latitude, '°', 1)) +
        parseDecimal(substring(Latitude, (locate(Latitude, '°',3)+1),  2) ) / 60) ,
    (parseInt(split(Latitude, '°', 1)) +
        parseDecimal(substring(Latitude, (locate(Latitude, '°',3)+1),  2) ) / 60) * -1
)

/*Longitude*/
ifelse(
    right(Longitude, 1) = "E",
    (parseInt(split(Longitude, '°', 1)) +
        parseDecimal(substring(Longitude, (locate(Longitude, '°',3)+1),  2) ) / 60) ,
    (parseInt(split(Longitude, '°', 1)) +
        parseDecimal(substring(Longitude, (locate(Longitude, '°',3)+1),  2) ) / 60) *
 -1
```

)

GPS 经度和纬度的格式可能会有所不同，因此，请自定义公式以便与您的数据相匹配。有关更多信息，请参阅下列内容：

- 度分秒到十进制度开启 LatLong.net
- 堆栈@@ Degrees/Minutes/Seconds 溢出时使用 SQL 转换为小数
- Wikipedia 上的地理坐标转换

支持的行政区域和邮政编码（按国家/地区列出）

下面是按国家/地区列出的支持的行政区域列表。

支持的行政区域

国家/地区名称	国家/地区代码	Country（国家/地区）	州	County	城市
阿鲁巴岛	ABW	国家/地区	Regions	Zones	
阿富汗	AFG	国家/地区	Wilayat	Wuleswali	Localities/Urban 区域
安哥拉	AGO	国家/地区	Provinces/Provincias	Municipios	Localities/Urban 区域
安圭拉岛	AIA	国家/地区	Parishes		
阿尔巴尼亚	ALB	国家/地区	Qarqe/Qark	Communes Bashki	Një si/Locali

国家/地区名称	国家/地区代码	Country（国家/地区）	州	County	城市
					ties / Urban Areas
安道尔	AND	国家/地区	Parishes/ Parr'quies	Localities/Urban 区域	
阿拉伯联合酋长国	ARE	国家/地区	Emirates	Municipalities	Cities/Localities/ Urban 区域
阿根廷	ARG	国家/地区	Provinces /Provincias	Departamentos/ Departments	Comunas/ Barrios
亚美尼亚	ARM	国家/地区	Provinces /Marzpet		Localities/Urban 区域
美属萨摩亚	ASM	国家/地区	Districts	Counties	Villages
南极洲	ATA	国家/地区			
法属南部领地	ATF	国家/地区	Districts		

国家/地区名称	国家/地区代码	Country（国家/地区）	州	County	城市
安提瓜和巴布达	ATG	国家/地区	Parishes		Localities/Urban 区域
澳大利亚	AUS	国家/地区	状态	Local Government Areas	Suburbs/Urban 中心
奥地利	AUT	国家/地区	States/Bundesl 变更	Districts/Bezirke	Municipalities/Gemeinden/Urban Areas/Stadtteil
阿塞拜疆	AZE	国家/地区	Regions/Iqtisadi Rayonlar	Districts/Rayonlar	Localities/Urban 区域
布隆迪	BDI	国家/地区	Provinces	Communes	Localities/Urban 区域

国家/地区名称	国家/地区代码	Country（国家/地区）	州	County	城市
比利时	BEL	国家/地区	Regions/Gewest	Provinces/Provincie	Districts/Arrondissements/Municipalities/Communes
贝宁	BEN	国家/地区	Departments	Communes	Localities/Urban 区域
博内尔岛、圣尤斯塔修斯和萨巴岛	BES	国家/地区	Municipalities		Localities/Urban 区域
布基纳法索	BFA	国家/地区	Regions	Provinces	Communes/Localities/Urban 区域
孟加拉国	BGD	国家/地区	Divisions/Bibhag	Districts/Zila	Subdistricts/Upzila/Localities/Urban 区域

国家/地区名称	国家/地区代码	Country（国家/地区）	州	County	城市
保加利亚	BGR	国家/地区	Oblasts	Obshtina	Localities/Urban 区域
巴林	BHR	国家/地区	Governorates	Constituencies	Localities
巴哈马	BHS	国家/地区	Island Groups	Districts	Towns
波斯尼亚和黑塞哥维那	BIH	国家/地区	Federation/ Republika	Kanton	Opš tina/ Localities /城市地区
圣巴泰勒米	BLM	国家/地区			Localities/Urban 区域
白俄罗斯	BLR	国家/地区	Voblast	Rayon	Selsoviet/Localities/Urban 区域
伯利兹	BLZ	国家/地区	Districts	Constituencies	Localities/Urban 区域

国家/地区名称	国家/地区代码	Country（国家/地区）	州	County	城市
百慕大	BMU	国家/地区	Parishes		Localities/Urban 区域
玻利维亚	BOL	国家/地区	Provinces/Provincias	Departamentos/Departments	Municipalities/Municipios/Localities/Urban 区域
巴西	BRA	国家/地区	Provinces/States/Unidades	Municipalities/Municipios	Localities/Urban 区域
巴巴多斯	BRB	国家/地区	Parishes		Localities/Urban 区域
文莱	BRN	国家/地区	Districts/Dawa伊尔	Subdistricts/Mukim	Villages/Kampung/Localities/Urban 区域
不丹	BTN	国家/地区	Districts/Dzongkhag		Localities/Urban 区域

国家/地区名称	国家/地区代码	Country（国家/地区）	州	County	城市
布韦岛	BVT	国家/地区			
博茨瓦纳	BWA	国家/地区	Districts	Subdistricts	Localities/Urban 区域
中非共和国	CAF	国家/地区	Regions	Prefectures	Sub Prefectures/ Communes
加拿大	CAN	国家/地区	Provinces/Territories	Census Divisions	人口普查 Subdivisions/ Localities/Urban 区域
瑞士	CHE	国家/地区	Cantons/ Kanton/ Cantone/ Chantun	District/ Bezirk/Distretto/Circul	“Commune/ Gemeinde/ Comune/ Cumü n/ Localities /城市地区”

国家/地区名称	国家/地区代码	Country（国家/地区）	州	County	城市
智利	CHL	国家/地区	Regions/Regiones	Province/Provincias	Communes/Comunas/Localities/Urban 区域
中国人民共和国	CHN	国家/地区	Provinces	Prefectures	Cities/Counties
科特迪瓦	CIV	国家/地区	Districts	Regions	Departments/Sub 都道府县
喀麦隆	CMR	国家/地区	Provinces/Regions	Departments	Arrondissements/Cities
刚果民主共和国	COD	国家/地区	Provinces	Districts	Localities/Urban 区域
刚果共和国	COG	国家/地区	Departments		Communes/Arrondissements
库克群岛	COK	国家/地区	Island Councils		

国家/地区名称	国家/地区代码	Country（国家/地区）	州	County	城市
哥伦比亚	COL	国家/地区	Departmentos	Municipios	Localities/Urban 区域
科摩罗	COM	国家/地区	Autonomous Islands/ îles Autonomes		Villes/Villages
克利珀顿岛	CPT	国家/地区			
佛得角	CPV	国家/地区	Ilhas	Concelhos	Localities/Urban 区域
哥斯达黎加	CRI	国家/地区	Provincias	Cantons	Distritos/Localities/Urban 区域
古巴	CUB	国家/地区	Provincias	Municipios	Localities/Urban 区域
库拉索岛	CUW	国家/地区			Localities/Urban 区域

国家/地区名称	国家/地区代码	Country（国家/地区）	州	County	城市
开曼群岛	CYM	国家/地区	Districts		
塞浦路斯	CYP	国家/地区	Districts/Eparchies	Municipalities/Dimos	Localities/Urban Areas/Sinikia
捷克共和国	CZE	国家/地区	Regions/Kraj	Municipalities/Orp	Obec/Mesto
德国	DEU	国家/地区	Bundesland/States	Kreis/Districts	Gemeinde/Municipalities/Stadtteil/Localities/Urban区域
吉布提	DJI	国家/地区	Regions		Localities/Urban区域
多米尼加	DMA	国家/地区	Parishes		Localities/Urban区域

国家/地区名称	国家/地区代码	Country（国家/地区）	州	County	城市
丹麦	DNK	国家/地区	Regions	Provinces	Municipalities/Localities/Urban 区域
多米尼加共和国	DOM	国家/地区	Regions/Regiones	Provinces/Provincias	Municipalities/Municipios/Localities/Urban 区域
阿尔及利亚	DZA	国家/地区	Provinces/Wilayas	Districts	Municipalities/Baladiyas/Localities/Urban 区域
厄瓜多尔	ECU	国家/地区	Provinces	Cantons	Parishes/Localities/Urban 区域
埃及	EGY	国家/地区	Governorates/Muhafazat	市政的 Divisions/Markaz	Towns/Cities/Sub 市政部门

国家/地区名称	国家/地区代码	Country（国家/地区）	州	County	城市
厄立特里亚	ERI	国家/地区	Regions/ Zoba	Districts/ Subzobas	Localities/Urban 区域
西班牙	ESP	国家/地区	自主自动 Communities/ Comunidados 驾驶	Provincias	Municipios/Localities/ Urban 区域
爱沙尼亚	EST	国家/地区	Maakond	Omavalitsus/Linn/Vald	Kü la/ Localities / Urban Areas
埃塞俄比亚	ETH	国家/地区	Regions/ Kililoch	Zones/ Zonouch	Localities/Urban 区域
芬兰	FIN	国家/地区	Regions/ Maakunta	Sub-Regions/ Seutukunta	Municipalities/Kunta/Localities/Urban 区域
斐济	FJI	国家/地区	Divisions	Provinces	Districts/ Villages

国家/地区名称	国家/地区代码	Country（国家/地区）	州	County	城市
福克兰群岛	FLK	国家/地区			
法国	FRA	国家/地区	Regions	Départements	Arrondissements/Cantons
法罗群岛	FRO	国家/地区	Regions/Syslur	Municipalities/Kommunur	Localities/Urban 区域
Federated States of Micronesia	FSM	国家/地区	状态		
加蓬	GAB	国家/地区	Provinces	Departments	Localities/Urban 区域
英国	GBR	国家/地区	Nations	Counties	Districts/Localities/Urban 区域
格鲁吉亚	GEO	国家/地区	Regions/Mkhare	Municipalities/Munitsipaliteti	Localities/Urban 区域

国家/地区名称	国家/地区代码	Country（国家/地区）	州	County	城市
加纳	GHA	国家/地区	Regions	Districts	Localities/Urban 区域
直布罗陀	GIB	国家/地区			Localities/Urban 区域
几内亚	GIN	国家/地区	Regions	Prefectures	子 Prefectures/Localities/Urban 区域
瓜德罗普	GLP	国家/地区	Arrondissements	Communes	Localities/Urban 区域
冈比亚	GMB	国家/地区	Regions	Districts	Localities/Urban 区域
Guinea Bissau	GNB	国家/地区	Regions	Sectors	Localities/Urban 区域

国家/地区名称	国家/地区代码	Country（国家/地区）	州	County	城市
赤道几内亚	GNQ	国家/地区	Regions	Provincias	Distritos/Localities/Urban 区域
希腊	GRC	国家/地区	Regions/Peripheneies	Regional Units Peri Enotities	Municipalities/Domoi/Localities/Urban 区域
格林纳达	GRD	国家/地区	状态	Parishes/Dependencies	Localities/Urban 区域
格陵兰	GRL	国家/地区	Municipalities/Kommunia		
危地马拉	GTM	国家/地区	Departments/Departamentos	Municipalities/Municipios	Localities/Urban 区域
法属圭亚那	GUF	国家/地区	Arrondissements	Communes	Localities/Urban 区域
关岛		Country = USA	状态	Districts	

国家/地区名称	国家/地区代码	Country（国家/地区）	州	County	城市
圭亚那	GUY	国家/地区	Regions	Neighborhood Councils	Localities/Urban 区域
Hong Kong	HKG	国家/地区	Districts	Subdistricts	Localities/Urban 区域
赫德和 McDonald 岛屿	HMD	国家/地区			
洪都拉斯	HND	国家/地区	Departments/Departamentos	Municipalities/Municipios	Localities/Urban 区域
克罗地亚	HRV	国家/地区	Counties	Municipalities	Localities/Urban 区域
海地	HTI	国家/地区	Departments/D部门	Districts/Arrondissements	Communes/Localities/Urban 区域
匈牙利	HUN	国家/地区	Regiok	Megyék	Járárosoksok/V

国家/地区名称	国家/地区代码	Country（国家/地区）	州	County	城市
印度尼西亚	IDN	国家/地区	Provinces/Provinsi	Regency/Kabupaten	Districts/Kecamatan/Localities/Urban 区域
印度	IND	国家/地区	States/Territories	Districts	Subdistricts/Towns/Localities/Urban 区域
英属印度洋领地	IOT	国家/地区			
爱尔兰	IRL	国家/地区	Regions	Counties	选举 Divisions/Localities/Urban 区
伊朗	IRN	国家/地区	Provinces/Ostanha	Counties/Shahrestan	Localities/Dehestân

国家/地区名称	国家/地区代码	Country（国家/地区）	州	County	城市
伊拉克	IRQ	国家/地区	Governorates/ Muhafazat	Districts /Qadaa/ Kaza	都市 Areas/ Localities
Iceland	ISL	国家/地区	Regions/ Landsvaedi	Municipalities/Sveitarfelog	Localities/Urban 区域
以色列	ISR	国家/地区	Districts	Cities/Local 议会	Localities/Urban 区域
意大利	ITA	国家/地区	Regiones	Provincias	Communes/ Localities/Urban 区域
牙买加	JAM	国家/地区	Counties	Parishes	Constituencies/ Localities/Urban 区域
约旦	JOR	国家/地区	Governorates	Districts	Subdistricts/Cities

国家/地区名称	国家/地区代码	Country（国家/地区）	州	County	城市
日本	JPN	国家/地区	Prefectures		Cities/Districts/Municipalities
哈萨克	KAZ	国家/地区	Regions/Oblystar	Districts/Audandar	Towns/Kent/Localities/Urban 区域
肯尼亚	KEN	国家/地区	Counties	Constituencies	Localities/Urban Areas/Suburbs
吉尔吉斯斯坦	KGZ	国家/地区	Regions/Oblasttar	Districts/Raions	Localities/Urban 区域
柬埔寨	KHM	国家/地区	Provinces/Khaet	Districts/Sr哦k	Communes/Khum/Localities/Urban 区域
基里巴斯	KIR	国家/地区	Districts	Island Councils	

国家/地区名称	国家/地区代码	Country（国家/地区）	州	County	城市
圣基茨和尼维斯	KNA	国家/地区	Parishes	状态	Localities/Urban 区域
韩国	KOR	国家/地区	Provinces /Do	Districts/ Si/Gun	Localities/Urban 区域
科威特	KWT	国家/地区	Governorates/ Muhafazah	Areas/ Mintaqah	Cities/Communities
老挝	LAO	国家/地区	Provinces / Khoueng	Districts/ Muang	Localities/Urban 区域
黎巴嫩	LBN	国家/地区	Governorates/ Muhafazat	Districts/ Qadaa	Municipalities/Localities/Urban 区域
利比里亚	LBR	国家/地区	Counties	Districts	Clans/ Localities/Urban 区域

国家/地区名称	国家/地区代码	Country（国家/地区）	州	County	城市
利比亚	LBY	国家/地区	Districts/ Shabiya		Cities/Localities/ Urban 区域
圣卢西亚岛	LCA	国家/地区	Districts/ Quarters		Localities/Urban 区域
列支敦士登	LIE	国家/地区	Districts/ Bezirk	Municipalities/ Gemeinden	Localities/Urban 区域
斯里兰卡	LKA	国家/地区	Provinces	Districts	分区区域 Secretariats/Localities/Urban
莱索托	LSO	国家/地区	Districts	Constituencies	社区 Councils/ Localities
立陶宛	LTU	国家/地区	Apskritis	Savivaldybé	Seniunija

国家/地区名称	国家/地区代码	Country（国家/地区）	州	County	城市
卢森堡	LUX	国家/地区	Cantons/Kantounen/Kantone	Communes Gemengen Gemeinden	Localities/Ortschaft/Uertschaft/Cities
拉脱维亚	LVA	国家/地区	Regions	Municipalities/Novadi	Pilsè/Areas tas/Pagasti Localities/Urban
澳门	MAC	国家/地区	Parishes	Districts	
圣马丁	MAF	国家/地区			Localities/Urban 区域
摩洛哥	MAR	国家/地区	Regions	Provinces/Prefectures	Communes/Localities/Urban 区域
摩纳哥	MCO	国家/地区	Communes	Wards/Quartiers	

国家/地区名称	国家/地区代码	Country（国家/地区）	州	County	城市
摩尔多瓦	MDA	国家/地区	Raion	Comuna	Localities/Urban 区域
马达加斯加	MDG	国家/地区	Regions/ Faritra	Districts	Communes/ Localities/Urban 区域
马尔代夫	MDV	国家/地区	Atolls/Cities	Islands	
墨西哥	MEX	国家/地区	Estados	Municipios/ Delegaciones	Colonias/ Localities/Urban 区域
马绍尔群岛	MHL	国家/地区	Municipalities		
马其顿	MKD	国家/地区	Statistical Regions	Opstina	Localities/Urban 区域
Mali	MLI	国家/地区	Regions	Communes	Localities/Urban 区域

国家/地区名称	国家/地区代码	Country（国家/地区）	州	County	城市
马耳他	MLT	国家/地区	Districts	Councils/ Kunsilli Local Lokali	Localities/Urban 区域
缅甸	MMR	国家/地区	States/ Regions/ Union 领土	Districts	Townships /Localities/Urban 区域
黑山共和国	MNE	国家/地区	Op什tine/Municipalities		Localities/Urban 区域
蒙古	MNG	国家/地区	Regions	Provinces /Aimags	Districts /Sums/ Localities/Urban 区域
北马里亚纳群岛	MNP	国家/地区	Municipalities		
莫桑比克	MOZ	国家/地区	Provinces	Districts/ Distritos	Localities/Urban 区域

国家/地区名称	国家/地区代码	Country（国家/地区）	州	County	城市
毛里塔尼亚	MRT	国家/地区	Regions	Departements	Localities/Urban 区域
Montserrat	MSR	国家/地区	Parishes	Regions	Localities/Urban 区域
马提尼克	MTQ	国家/地区	Arrondissements	Communes	Localities/Urban 区域
毛里求斯	MUS	国家/地区	Islands	Districts	Wards/Localities/Urban 区域
马拉维	MWI	国家/地区	Regions	Districts	Localities/Urban 区域

国家/地区名称	国家/地区代码	Country（国家/地区）	州	County	城市
马来西亚	MYS	国家/地区	States/ Negeri	Districts /Dai ra/ Daerah	Subdistricts/ Mukim/ Localities/Urban Area/ Bahagian Kecil
马约特岛	MYT	国家/地区	Communes		Villages
纳米比亚	NAM	国家/地区	Provinces	Constituencies	Suburbs/ Localities
新喀里多尼亚	NCL	国家/地区	Provinces	Communes	
尼日尔	NER	国家/地区	Regions	Departments	Localities/Urban 区域
尼日利亚	NGA	国家/地区	状态	Local Government Areas	Towns/ Cities

国家/地区名称	国家/地区代码	Country（国家/地区）	州	County	城市
尼加拉瓜	NIC	国家/地区	Departments/Departamentos	Municipalities/Municipios	Localities/Urban 区域
纽埃岛	NIU	国家/地区	Villages		Towns
荷兰	NLD	国家/地区	Counties/Fylker	Districts/Okonomisk	Municipalities, Kommuner, Localities, or Urban Areas
挪威	NOR	国家/地区	Counties/Fylker	Districts/Okonomisk	Municipalities, Kommuner, Localities, or Urban Areas
尼泊尔	NPL	国家/地区	Provinces/Pradesharu	Districts/Jilla	Municipalities/Localities/Urban 区域

国家/地区名称	国家/地区代码	Country（国家/地区）	州	County	城市
瑙鲁	NRU	国家/地区	Districts		
新西兰	NZL	国家/地区	Regions	Territorial Authorities	统计 Areas/Localities/Urban 区域
阿曼	OMN	国家/地区	Governorates/Muhafazah	Provinces/Wilayat	Cities/Urban Areas/Communities
巴基斯坦	PAK	国家/地区	Provinces	Districts	Localities/Tehsils
巴拿马	PAN	国家/地区	Provinces/Provincias	Districts/Distrito	Corregimientos/Localities/Urban 区域
皮特凯恩群岛	PCN	国家/地区	Islands		

国家/地区名称	国家/地区代码	Country（国家/地区）	州	County	城市
秘鲁	PER	国家/地区	Regions	Districts	Distritos/Localities/Urban 区域
菲律宾	PHL	国家/地区	Regions/ Rehiyon	Provinces/ Lalawigan	Municipalities/Munisipiyos/ Cities/Lungsod
帕劳群岛	PLW	国家/地区	状态		
巴布亚新几内亚	PNG	国家/地区	Regions	Provinces	Districts/Localities/Urban 区域
波兰	POL	国家/地区	Provinces/ Voivodeships	Counties/ Powiats	Communes/ Gminas/ Towns/ Dzielnicas
朝鲜	PRK	国家/地区	Provinces		Localities/Urban 区域

国家/地区名称	国家/地区代码	Country（国家/地区）	州	County	城市
葡萄牙	PRT	国家/地区	Districts/Distritos	Municipalities/Concelhos	民用 Parish/Freguesias/Localities/Urban 区域
巴拉圭	PRY	国家/地区	Departments	Distritos	Localities/Urban 区域
巴勒斯坦	PSE	国家/地区	Territories	Governorates/Muhafazat	Localities/Urban 区域
法属玻里尼西亚	PYF	国家/地区	Subdivisions/Iles	Communes	
卡塔尔	QAT	国家/地区	Municipalities/Baladiyat	Zones	Localities/Urban 区域
留尼汪岛	REU	国家/地区	Arrondissements	Communes	Localities/Urban 区域
罗马尼亚	ROU	国家/地区	Regions/Judete	Communes	Towns/Ora

国家/地区名称	国家/地区代码	Country（国家/地区）	州	County	城市
俄罗斯	RUS	国家/地区	联邦 District/ Federal 'nyy Okrug	Oblast'	Rayon/ Raion/ Urban Area/ Gorod
卢旺达	RWA	国家/地区	Provinces	Districts	Sectors/ Secteurs/Localities/ Urban 区域
沙特阿拉伯	SAU	国家/地区	Regions/ Manatiq	Governorates/ Muhafazat	Municipalities/Amanah
苏丹	SDN	国家/地区	States/ Wilaya'at		Localities/Urban 区域
塞内加尔	SEN	国家/地区	Regions	Departments	Arrondissements/ Localities/ Urban 区域

国家/地区名称	国家/地区代码	Country（国家/地区）	州	County	城市
新加坡	SGP	国家/地区	Districts	Constituencies	Wards
圣赫勒拿岛	SHN	国家/地区	Islands	Districts	Localities/Urban 区域
所罗门群岛	SLB	国家/地区	Provinces	Constituencies	Wards
塞拉利昂	SLE	国家/地区	Provinces	Districts	Chiefdoms/Localities/Urban 区域
萨尔瓦多	SLV	国家/地区	Departments/Departamentos	Municipalities/Municipios	Localities/Urban 区域
圣马力诺	SMR	国家/地区	Municipalities/Castelli	Localities/Urban 区域	
索马里	SOM	国家/地区	Regions/Gobolada		Localities/Urban 区域
圣皮埃尔和密克隆群岛	SPM	国家/地区	Communes		

国家/地区名称	国家/地区代码	Country（国家/地区）	州	County	城市
塞尔维亚	SRB	国家/地区	Automna Pokrajina /Regions	Okrug/ Districts	Opstina/ Municipalities/Localities/Urban 区域
南苏丹	SSD	国家/地区	States/ Wilayat	Counties	Localities/Urban 区域
圣多美和普林西比	STP	国家/地区	Provinces	Districts	Localities/Urban 区域
苏里南	SUR	国家/地区	Districts/ Distrikt	Resorts	Localities/Urban 区域
斯洛伐克	SVK	国家/地区	Regions/ Kraje	Districts/ Okresy	Municipalities/ Obec/ Mestska cast
斯洛文尼亚	SVN	国家/地区	Regions/ Regi	Upravne Enote	Municipalities/Obcine/Localities/Urban 区域

国家/地区名称	国家/地区代码	Country（国家/地区）	州	County	城市
瑞典	SWE	国家/地区	Counties	Municipalities	Localities/Urban 区域
史瓦帝尼	SWZ	国家/地区	Regions	Tinkhundla	Towns/Suburbs/Localities
荷属圣马丁	SXM	国家/地区	Settlements		
塞舌尔	SYC	国家/地区	Districts		Localities/Urban 区域
Syria	SYR	国家/地区	Governorates	Districts/Muhafazah	Cities/Localities/Urban 区域
特克斯和凯科斯群岛	TCA	国家/地区	Districts	Localities	
乍得	TCD	国家/地区	Regions	Départements	Arrondissements/Localities/Urban 区域

国家/地区名称	国家/地区代码	Country（国家/地区）	州	County	城市
多哥	TGO	国家/地区	Regions/Provinces	Prefectures	Localities/Urban 区域
泰国	THA	国家/地区	Provinces/Changwat	Districts/Amphoe	Subdistricts/Tambon/Localities/Urban 区域
塔吉克斯坦	TJK	国家/地区	Provinces/Regions	Districts/Raion/Rayon	Localities/Urban 区域
托克劳	TKL	国家/地区	Atolls		
土库曼斯坦	TKM	国家/地区	Provinces/Welayat	Districts/Etraplar	Towns
东帝汶 (Timor-Leste)	TLS	国家/地区	Municipalities	Administrative Post	Localities/Urban 区域
汤加	TON	国家/地区	Subdivisions		

国家/地区名称	国家/地区代码	Country（国家/地区）	州	County	城市
特立尼达和多巴哥	TTO	国家/地区	Municipalities		Localities/Urban 区域
突尼斯	TUN	国家/地区	Governates/ Wilayahs	Delegations/ Mutamadiyats	Municipalities/Shaykhats/ Localities/ Urban 区域
土耳其	TUR	国家/地区	Provinces/Il	Districts/ Ilce	都市 Areas/ Belde/ Subdistricts/ Bucak/ Neighborhoods/ Mahalle
图瓦卢	TUV	国家/地区	Islands		
坦桑尼亚	TZA	国家/地区	Provinces/Mkoa	Districts/ Wilaya	Localities/Urban 区域

国家/地区名称	国家/地区代码	Country（国家/地区）	州	County	城市
乌干达	UGA	国家/地区	Regions	Districts	Counties/Localities/Urban 区域
乌克兰	UKR	国家/地区	Oblast/Mista/Avtonomna Respublika	Raions	定居 Councils/Rural Councils/Localities/Urban 区
美国本土外小岛屿	UMI	国家/地区	Islands/Atolls		
乌拉圭	URY	国家/地区	Departments/Departamentos	Municipios/Municipalities/Secciones	Segmentos/Localities/Urban 区域
United States of America	USA	国家/地区	States/Territories	Counties	MCD/CCD/Post Localities/Municipalities

国家/地区名称	国家/地区代码	Country（国家/地区）	州	County	城市
乌兹别克斯坦	UZB	国家/地区	Regions/ Viloyatlar	Districts/ Tumanlar	Localities/Urban 区域
梵蒂冈城	VAT	国家/地区			Localities/Urban 区域
圣文森特和格林纳丁斯	VCT	国家/地区	Parishes	Divisions	Localities/Urban 区域
委内瑞拉	VEN	国家/地区	States/ Estados	Municipalities/Municipios	Localities/Urban Areas/ Parish/ Parroquias
英属维尔京群岛	VGB	国家/地区	Districts		
越南	VNM	国家/地区	Provinces /Cities	Districts	Wards/ Localities/Urban 区域

国家/地区名称	国家/地区代码	Country（国家/地区）	州	County	城市
瓦努阿图	VUT	国家/地区	Provinces		
瓦利斯和富图纳群岛	WLF	国家/地区	Districts/ Rayaumes		
萨摩亚群岛	WSM	国家/地区	Districts/ Itumallo	Towns	Localities/Urban 区域
科索沃	XKS	国家/地区	Districts	Municipalities	Localities/Urban 区域
也门	YEM	国家/地区	Governorates/ Muhafazat	Districts/ Muderiah	Localities/Urban 区域
南非	ZAF	国家/地区	Provinces	Districts	Municipalities/Wards
赞比亚	ZMB	国家/地区	Provinces	Districts	Suburbs/ Localities
津巴布韦	ZWE	国家/地区	Provinces	Districts/ Muderiah	Localities/Urban 区域

以下是各国家/地区支持的邮政编码格式列表，包括位数和示例邮政编码。

> **Note**
>
> 邮政编码格式不支持 PO BOX 邮政编码。印度使用的联邦属地邮政编码也不受支持。

支持的邮政编码

国家/地区	邮政格式	示例
阿富汗	4 位数	1001
阿尔巴尼亚	4 位数	1001
阿尔及利亚	5 位数	01000
美属萨摩亚	5 位数	96799
安道尔	5 位数	AD100
安圭拉岛	6 位数	AI-2640
阿根廷	5 位数	A4126
亚美尼亚	2 位数	00
澳大利亚	4 位数	0800
奥地利	4 位数	1010
阿塞拜疆	2 位数	01

国家/地区	邮政格式	示例
文莱达鲁萨兰国	6 位数	BA1111
巴林	4 位数	0101
孟加拉国	2 位数	10
白俄罗斯	6 位数	202115
比利时	4 位数	1000
百慕大	4 位数	CR 01
不丹	2 位数	11
波斯尼亚和黑塞哥维那	5 位数	70101
巴西	5 位数	01001
英属印度洋领地	字母数字 - 5 位数	BBND 1
英属维尔京群岛	4 位数	1110
保加利亚	4 位数	1000
佛得角	4 位数	1101
柬埔寨	2 位数	01
加拿大	3 位数	A0A

国家/地区	邮政格式	示例
开曼群岛	字母数字 - 7 位数	KY1-1000
智利	3 位数	100
中国	4 位数	0100
哥伦比亚	4 位数	0500
哥斯达黎加	5 位数	10101
克罗地亚	5 位数	10000
古巴	1 位数	1
塞浦路斯	4 位数	1010
捷克	5 位数	100 00
刚果民主共和国	4 位数	1001
丹麦	4 位数	1050
多米尼加共和国	5 位数	10101
厄瓜多尔	6 位数	010101
埃及	2 位数	11

国家/地区	邮政格式	示例
萨尔瓦多	4 位数	1101
爱沙尼亚	5 位数	10001
福克兰群岛	字母数字 - 5 位数	FIQQ 1
法罗群岛	3 位数	100
芬兰	5 位数	00100
法国	5 位数	01000
法属圭亚那	5 位数	97300
法属玻里尼西亚	5 位数	98701
格鲁吉亚	2 位数	01
德国	5 位数	01067
加纳	2 位数	A2
直布罗陀	字母数字 - 5 位数	GX11 1
希腊	5 位数	104 31
格陵兰	4 位数	3900

国家/地区	邮政格式	示例
瓜德罗普	5 位数	97100
关岛	5 位数	96910
危地马拉	5 位数	01001
根西岛	字母数字 - 4 位数，5 位数	GY1 1、GY10 1
Guinea-Bissau	4 位数	1000
海地	4 位数	1110
梵蒂冈教廷	5 位数	00120
洪都拉斯	2 位数	11
匈牙利	4 位数	1007
Iceland	3 位数	101
印度	6 位数	110001
印度尼西亚	5 位数	10110
伊朗	2 位数	11
伊拉克	2 位数	10

国家/地区	邮政格式	示例
爱尔兰	3 位数	A41
马恩岛	字母数字 - 4 位数	IM1 1
以色列	5 位数	10292
意大利	5 位数	00010
日本	7 位数	001-0010
Jersey	字母数字 - 4 位数	JE2 3
约旦	5 位数	11100
哈萨克	4 位数	0100
肯尼亚	1 位数	0
基里巴斯	6 位数	KI0101
科索沃	5 位数	10000
科威特	2 位数	00
吉尔吉斯斯坦	4 位数	7200
老挝	2 位数	01

国家/地区	邮政格式	示例
拉脱维亚	4 位数	1001
莱索托	1 位数	1
利比里亚	2 位数	10
列支敦士登	4 位数	9485
立陶宛	5 位数	00100
卢森堡	4 位数	1110
马其顿	4 位数	1000
马达加斯加	3 位数	101
马拉维	3 位数	101
马来西亚	5 位数	01000
马尔代夫	2 位数	00
马耳他	3 位数	ATD
马绍尔群岛	3 位数	969
马提尼克	5 位数	97200

国家/地区	邮政格式	示例
毛里求斯	3 位数	111
马约特岛	5 位数	97600
墨西哥	5 位数	01000
密克罗尼西亚	5 位数	96941
摩尔多瓦	4 位数	2001
摩纳哥	5 位数	98000
蒙古	4 位数	1200
黑山共和国	5 位数	81000
Montserrat	4 位数	1120
摩洛哥	5 位数	10000
莫桑比克	4 位数	1100
缅甸	2 位数	01
纳米比亚	3 位数	100
尼泊尔	3 位数	101

国家/地区	邮政格式	示例
荷兰	4 位数	1011
新喀里多尼亚	5 位数	98800
新西兰	4 位数	0110
尼加拉瓜	3 位数	110
尼日尔	4 位数	1000
尼日利亚	4 位数	1002
纽埃岛	4 位数	9974
诺福克岛	4 位数	2899
北马里亚纳群岛	5 位数	96950
挪威	4 位数	0010
阿曼	1 位数	1
巴基斯坦	2 位数	10
帕劳群岛	5 位数	96939
巴勒斯坦	4 位数	P104

国家/地区	邮政格式	示例
巴布亚新几内亚	3 位数	111
巴拉圭	6 位数	001001
秘鲁	5 位数	01000
菲律宾	4 位数	1000
皮特凯恩	字母数字 - 5 位数	PCRN 1
波兰	5 位数	00-002
葡萄牙	4 位数	1000
波多黎各	5 位数	00601
罗马尼亚	6 位数	010011
俄罗斯	6 位数	101000
留尼汪岛	5 位数	97400
圣巴泰勒米	5 位数	97133
圣赫勒拿岛、阿森松岛和特里斯坦-达库尼亚岛	字母数字 - 5 位数	ASCN 1
圣卢西亚岛	7 位数	LC01 101

国家/地区	邮政格式	示例
圣马丁	5 位数	97150
圣皮埃尔和密克隆群岛	5 位数	97500
圣文森特和格林纳丁斯	4 位数	VC01
萨摩亚群岛	2 位数	11
圣马力诺	5 位数	47890
沙特阿拉伯	2 位数	12
塞内加尔	5 位数	10000
塞尔维亚	5 位数	11000
新加坡	6 位数	018906
斯洛伐克	5 位数	010 01
斯洛文尼亚	4 位数	1000
南非	4 位数	0001
南乔治亚岛和南桑威奇群岛	字母数字 - 5 位数	SIQQ 1
韩国	5 位数	01000

国家/地区	邮政格式	示例
西班牙	5 位数	01001
斯里兰卡	2 位数	00
苏丹	2 位数	11
斯瓦尔巴群岛和扬马延岛	4 位数	8099
斯威士兰	1 位数	H
瑞典	5 位数	111 15
瑞士	4 位数	1000
塔吉克斯坦	4 位数	7340
坦桑尼亚联合共和国	3 位数	111
泰国	5 位数	10100
Timor-Leste	4 位数	TL10
特立尼达和多巴哥	2 位数	10
突尼斯	4 位数	1000
土耳其	5 位数	01010

国家/地区	邮政格式	示例
土库曼斯坦	3 位数	744
特克斯和凯科斯群岛	字母数字 - 5 位数	TKCA 1
U.S。 维尔京群岛	5 位数	00802
乌克兰	3 位数、5 位数	070、01001
英国	字母数字 - 2 到 5 位数	B1、AL1、AB 10、AB10 1
美国	5 位数	00001
乌拉圭	5 位数	11000
乌兹别克斯坦	4 位数	1000
委内瑞拉	4 位数	0000
越南	5 位数	01106
瓦利斯和富图纳群岛	5 位数	98600
赞比亚	5 位数	10100

使用不支持的日期或自定义日期

Amazon Quick Sight 原生支持有限数量的日期格式。但是，您无法始终控制提供给您的数据格式。当您的数据包含不支持的格式的日期时，您可以告诉 Amazon Quick Sight 如何解释该日期。

为此，您可以编辑数据集，并将列格式从文本或数字改为日期。在进行该更改后，将显示一个屏幕，以使您可以在其中输入格式。例如，如果您使用的是关系数据源，则可以MM-dd-yyyy 为包含“09-19-2017” 的文本字段指定，因此将其解释为 2017-09-19。T00:00:00.000Z如果使用非关系数据来源，您可以执行相同的操作，从数字字段或文本字段开始。

Amazon Quick Sight 仅支持关系型 (SQL) 源的最新文本。

有关支持的日期格式的更多信息，请参阅支持的日期格式。

使用此程序帮助 Amazon Quick Sight 了解不同格式的日期。

1. 对于包含不支持日期格式的数据集，如下所示编辑数据。对于包含日期时间数据的列，将数据类型从文本改为日期。为此，请在数据预览中选择列名称下方的彩色数据类型图标。

   > **Note**
   >
   > 非 Unix 纪元日期时间的整数日期无法正常工作。例如，不支持以下格式的整数：MMddyy、MMddyyyy、ddMMyy、ddMMyyyy 和 yyMMdd。解决方法是先将它们更改为文本格式。请确保您的所有行均包含六位数 (五位数不可以)。然后再将文本数据类型更改为日期时间。
   >
   > 有关 Unix 纪元日期时间的更多信息，请参阅epochDate。

   在将数据类型更改为日期时，会显示 Edit date format 屏幕。
2. 输入日期格式，以指示哪些部分是月份、日期、年份或时间。格式区分大小写。
3. 选择 “验证”，确保 Amazon Quick Sight 现在可以使用您指定的格式解释您的日期时间数据。将跳过未通过验证的行，并从数据集中忽略。
4. 若您满意所创建的结果，请选择 Update。否则，请选择关闭。

向 Amazon Quick Sight 数据集添加唯一密钥

Quick 作者可以在数据准备期间为 Quick Sight 数据集配置唯一的键列。此唯一键充当数据集的全局排序键，并优化表格视觉对象的查询生成。当用户在 Quick Sight 中创建表格视觉对象并将唯一键列很好地添加到值字段时，数据将从左到右排序到唯一键列。在排序顺序中，唯一键列右侧的所有列都将被忽略。不包含唯一键的表将根据列在数据集中显示的顺序进行排序。

以下限制适用于唯一键：

- 仅非聚合表支持唯一键。
- 如果数据集列用于列级安全性 (CLS)，则该列也不能用作唯一键。

使用以下步骤为 Amazon Quick Sight 中的数据集指定唯一密钥。

设置唯一键

1. 打开 Quick 控制台。
2. 选择数据。
3. 执行以下操作之一：
   a. 导航到要添加唯一键的数据集，选择数据集旁边的省略号（三个点），然后选择编辑。
   b. 选择新建，然后选择数据集。选择要添加的数据集，然后选择编辑数据源。有关在 Amazon Quick Sight 中创建新数据集的更多信息，请参阅创建数据集。
4. 数据集的数据准备页面打开。导航到字段窗格，并找到要设置为唯一键的字段。
5. 选择字段名称旁边的省略号（三个点），然后选择设置为唯一键。

创建唯一键后，字段旁边会出现一个钥匙图标，表明该字段现在是数据集的唯一键。当您保存并发布数据集时，唯一键配置将应用于数据集以及使用该数据集创建的所有控制面板和分析。要从数据集中移除唯一键，请导航到数据集的数据准备页面，选择唯一键字段旁边的省略号，然后选择移除为唯一键。从数据集中移除唯一键后，您可以指定不同的字段作为唯一键。

将亚马逊 A SageMaker I 模型与 Amazon Quick Sight 集成

> **Note**
>
> 您无需任何机器学习 (ML) 方面的技术经验即可使用 Amazon Quick Sight 中的 ML-powered 功能编写分析和控制面板。

您可以使用亚马逊 A SageMaker I 机器学习模型扩充您的 Amazon Quick Enterprise 版数据。您可以对存储在从 Quick 支持的任何数据源SPICE导入的数据进行推断。有关支持的数据来源的完整列表，请参阅支持的数据来源。

将 Quick 与 SageMaker AI 模型配合使用可以节省在管理数据移动和编写代码上的时间。这些结果可用于评估模型，也可在您对结果感到满意时共享给决策者。您可以在构建模型后立即开始使用。这样做会

显示数据科学家的预构建模型，并使您能够将数据科学应用于数据集。然后，您可以在预测控制面板中共享这些见解。使用 Quick 无服务器方法，流程可以无缝扩展，因此您无需担心推理或查询容量。

Amazon Quick 支持使用回归和分类算法 SageMaker 的人工智能模型。可以应用此功能来获取几乎任何业务用例的预测结果。一些示例包括预测客户流失的可能性、员工流失、对销售线索进行评分，以及评估信用风险。要使用 Quick 提供预测，输入和输出的 SageMaker AI 模型数据都必须采用表格格式。在多类别或多标签分类用例中，每个输出列必须包含单个值。Quick 不支持在一列中包含多个值。

主题

- SageMaker AI 集成的工作原理
- 产生的费用（集成本身无额外费用）
- 使用指南
- 定义架构文件
- 向 Quick Sight 数据集添加 SageMaker AI 模型
- 使用 SageMaker AI Canvas 构建预测模型

SageMaker AI 集成的工作原理

一般来说，该过程的工作方式如下所示：

1. Amazon Quick 管理员添加了 Quick 访问 SageMaker 人工智能的权限。为此，请从 “管理快速” 页面中打开 “安全与权限” 设置。转到快速访问 Amazon 服务，然后添加 SageMaker AI。

   当您添加这些权限时，Quick 会被添加到 Amazon Identity and Access Management (IAM) 角色中，该角色提供列出您 Amazon 账户中所有 SageMaker AI 模型的访问权限。它还提供运行名称前缀为的 SageMaker AI 作业的`quicksight-auto-generated-`权限。
2. 我们建议您连接到具有推理管道的 SageMaker AI 模型，因为它会自动执行数据预处理。有关更多信息，请参阅 SageMaker AI 开发人员指南中的部署推理管道。
3. 确定要结合使用的数据和预训练模型后，模型的拥有者将创建并提供一个架构文件。这个 JSON 文件是与 SageMaker AI 签订的合同。提供了有关模型所需的字段、数据类型、列顺序、输出和设置的元数据。可选设置组件提供了要用于该作业的计算实例的实例大小和数量。

   如果您是构建该模型的数据科学家，请使用以下所述格式创建此架构文件。如果您是该模型的使用者，请从模型拥有者处获取此架构文件。
4. 在 Quick 中，首先要创建一个包含要进行预测的数据的新数据集。如果您要上传文件，则可以在上传设置屏幕上添加 SageMaker AI 模型。否则，在数据准备页面上添加该模型。

继续操作之前，请验证数据集与模型之间的映射。

5. 将数据导入数据集后，输出字段包含从 SageMaker AI 返回的数据。您可以按照您使用其他字段的方式使用这些字段（使用指南中所述的准则）。

   运行 SageMaker AI 集成时，Quick 会向 A SageMaker I 传递请求，要求其使用推理管道运行批量转换作业。快速入门：在您的 Amazon 账户中配置和部署所需的实例。处理完成后，将关闭并终止这些实例。计算容量仅在处理模型时产生费用。

   为了便于您识别它们，Quick 用前缀命名其所有 SageMaker AI 作业`quicksight-auto-generated-`。

6. 推理的输出存储在 SPICE 中并附加到数据集。推理完成后，您可以使用该数据集创建使用预测数据的可视化效果和控制面板。

7. 每次保存数据集时都会启动数据刷新。您可以通过刷新 SPICE 数据集手动启动数据刷新过程，也可以将其安排为定期运行。在每次数据刷新期间，系统都会自动调用 SageMaker AI 批量转换，以使用新数据更新输出字段。

   您可以使用 Amazon Quick Sight SPICE 摄取 API 操作来控制数据刷新过程。有关使用这些 API 操作的更多信息，请参阅 Amazon Quick Sight API 参考。

产生的费用（集成本身无额外费用）

使用此功能本身不需要额外费用。您的费用包括以下内容：

- 通过 SageMaker AI 部署模型的成本，只有在模型运行时才会产生。在创建或编辑数据集之后，保存数据集或刷新其数据将启动数据摄取过程。如果数据集包含推断字段，则此过程包括调用 SageMaker AI。费用是在您的 Quick 订阅所在的同一个 Amazon 账户中产生的。
- 您的快速订阅费用如下：
  - 在 Quick (SPICE) 中将数据存储在内存计算引擎中的成本。如果要将新数据添加到 SPICE，则可能需要购买足够的 SPICE 容量来容纳数据。
  - 为构建数据集的作者或管理员提供快速订阅。
  - Pay-per-session 查看者（读者）访问交互式仪表板的费用。

使用指南

在 Amazon Quick 中，以下使用指南适用于此企业版功能：

- 模型的处理在 SPICE 中进行。因此，它只能应用于存储在 SPICE 中的数据集。该过程目前支持每个数据集最多 5 亿行。
- 只有 Quick 管理员或作者才能使用机器学习模型扩充数据集。只有当结果在控制面板中显示时，读者才能查看。
- 每个数据集能且只能与一个 ML 模型结合使用。
- 输出字段不能用于计算新字段。
- 无法按与该模型集成的字段筛选数据集。换句话说，如果您的数据集字段当前已映射到 ML 模型，则无法对该字段进行筛选。

在 SageMaker AI 中，以下使用指南适用于您在 Amazon Quick Sight 中使用的预训练模型：

- 创建模型时，请将其与适当 IAM 角色的 Amazon 资源名称 (ARN) 关联。 SageMaker 人工智能模型的 IAM 角色需要有权访问 Amazon Quick Sight 使用的 Amazon S3 存储桶。
- 确保您的模型同时对输入和输出支持 .csv 文件。确保您的数据采用表格格式。
- 提供包含该模型元数据的架构文件，包括输入和输出字段的列表。目前，您必须手动创建此架构文件。
- 考虑完成推理所需的时间，具体取决于许多因素。其中包括模型的复杂性、数据量和定义的计算容量。完成推理可能需要几分钟到几个小时的时间。Amazon Quick Sight 将所有数据摄取和推理任务的上限限制为 10 小时。要减少执行推断所需的时间，请考虑增加实例大小或实例数。
- 目前，您只能使用批量转换与 SageMaker AI 集成，而不能使用实时数据。您不能使用 SageMaker AI 终端节点。

定义架构文件

在使用带有 Quick Sight 数据的 SageMaker AI 模型之前，请创建 JSON 架构文件，其中包含 Amazon Quick Sight 处理模型所需的元数据。Amazon Quick 作者或管理员在配置数据集时上传架构文件。

架构字段定义如下。除非以下描述中特别说明，否则所有字段均为必填字段。属性区分大小写。

inputContentType

此 SageMaker AI 模型期望输入数据的内容类型。对此唯一支持的值是 `"text/csv"`。Quick Sight 不包含您添加到输入文件中的任何标题名称。

outputContentType

您要使用的 SageMaker AI 模型生成的输出的内容类型。对此唯一支持的值是 `"text/csv"`。

input

模型所需的输入数据功能列表。Quick Sight 以完全相同的顺序生成输入数据。此列表包含以下属性：

- name – 列的名称。如果可能，请将其与 QuickSight 数据集中相应列的名称相同。此属性不得超过 100 个字符。
- type – 此列的数据类型。此属性采用 "INTEGER"、"STRING" 和 "DECIMAL" 值。
- nullable –（可选）字段是否可为 null 值。默认值为 `true`。如果设置`nullable`为`false`，Quick Sight 将在调用 SageMaker AI 之前删除不包含此值的行。这样做有助于避免导致 SageMaker AI 因缺少所需数据而失败。

output

SageMaker AI 模型生成的输出列列表。Quick Sight 期望这些字段的顺序完全相同。此列表包含以下属性：

- 名称 — 此名称将成为在 Quick Sight 中创建的相应新列的默认名称。您可以在 Quick Sight 中覆盖此处指定的名称。此属性不得超过 100 个字符。
- type – 此列的数据类型。此属性采用 "INTEGER"、"STRING" 和 "DECIMAL" 值。

instanceTypes

SageMaker AI 可以预置以运行转换作业的 ML 实例类型列表。该列表提供给 Amazon Quick 用户供其选择。此列表仅限于 SageMaker AI 支持的类型。有关支持的类型的更多信息，请参阅 SageMaker AI 开发者指南TransformResources中的。

默认值InstanceType

（可选）在 Quick Sight 的 SageMaker AI 向导中作为默认选项显示的实例类型。请将此实例类型包含在 `instanceTypes` 中。

instanceCount

（可选）实例计数定义了要让 SageMaker AI 配置多少选定实例来运行转换作业。此值必须为正整数。

描述

该字段为拥有 SageMaker AI 模型的人提供了一个与在 Quick Sight 中使用该模型的人进行通信的地方。使用此字段可提供有关成功使用此模型的提示。例如，此字段可以包含有关根据数据集的大小，从 `instanceTypes` 的列表选择有效实例类型的信息。此字段不得超过 1,000 个字符。

版本

架构的版本，例如“1.0"”。

以下示例显示了架构文件中 JSON 的结构。

```
{
        "inputContentType": "CSV",
        "outputContentType": "CSV",
        "input": [
            {
                "name": "buying",
                "type": "STRING"
            },
            {
                "name": "maint",
                "type": "STRING"
            },
            {
                "name": "doors",
                "type": "INTEGER"
            },
            {
                "name": "persons",
                "type": "INTEGER"
            },
            {
                "name": "lug_boot",
                "type": "STRING"
            },
            {
                "name": "safety",
                "type": "STRING"
            }
        ],
        "output": [
            {
                "name": "Acceptability",
                "type": "STRING"
            }
        ],
        "description": "Use ml.m4.xlarge instance for small datasets, and ml.m4.4xlarge
 for datasets over 10 GB",
```

```
        "version": "1.0",
        "instanceCount": 1,
        "instanceTypes": [
            "ml.m4.xlarge",
            "ml.m4.4xlarge"
        ],
        "defaultInstanceType": "ml.m4.xlarge"
    }
```

架构文件的结构与 SageMaker AI 提供的示例中使用的模型类型有关。

向 Quick Sight 数据集添加 SageMaker AI 模型

使用以下步骤，您可以向数据集添加预训练的 SageMaker AI 模型，以便可以在分析和仪表板中使用预测数据。

在开始之前，请准备以下项目：

- 要用于构建数据集的数据。
- 要用于扩充数据集的 SageMaker AI 模型的名称。
- 模型的架构。此架构包括字段名称映射和数据类型。最好还能包含有关实例类型和要使用的实例数量的建议设置。

使用 AI 扩充你的 Amazon Quick Sight SageMaker 数据集

1. 通过选择数据集，然后选择新建数据集，从起始页创建新数据集。

   您也可以编辑现有的数据集。
2. 在数据准备屏幕 SageMaker上选择 Augment with。
3. 对于 Select your model (选择您的模型)，选择以下设置：

   - 模型-选择用于推断字段的 SageMaker AI 模型。
   - 名称 – 为模型提供描述性名称。
   - 架构 – 上传为模型提供的 JSON 架构文件。
   - 高级设置-根据您的数据集 QuickSight 推荐所选的默认设置。您可以使用特定的运行时设置来平衡作业的速度和成本。为此，请在 “实例类型” 中输入 SageMaker AI ML 实例类型，在 “计数” 中输入 “实例数量”。

选择下一步以继续。

4. 对于 Review inputs (查看输入)，请查看映射到数据集的字段。Quick Sight 会尝试自动将架构中的字段映射到数据集中的字段。如果映射需要调整，您可以在此处进行更改。

   选择下一步以继续。

5. 对于查看输出，请查看已添加到数据集的字段。

   选择 Save and prepare data (保存并准备数据) 以确认您的选择。

6. 要刷新数据，请选择数据集以查看详细信息。然后选择 Refresh Now (立即刷新) 手动刷新数据，或者选择 Schedule refresh (计划刷新) 以设置常规刷新间隔。在每次数据刷新期间，系统都会自动运行 SageMaker AI 批量转换作业，用新数据更新输出字段。

使用 SageMaker AI Canvas 构建预测模型

Amazon Quick 作者可以将数据导出到 SageMaker AI Canvas 中，以构建可以发送回 Quick 的机器学习模型。作者可以通过预测分析使用这些 ML 模型来扩充其数据集，这些模型可用于构建分析和控制面板。

先决条件

- 与 IAM 身份中心集成的快速账户。如果您的 Quick 账户未与 IAM Identity Center 集成，请创建一个新的 Quick 账户，然后选择使用支持 IAM 身份中心的应用程序作为身份提供商。
  - 有关 IAM Identity Center 的更多信息，请参阅 Getting started。
  - 要详细了解如何将 Quick 与 IAM 身份中心集成，请参阅使用 IAM 身份中心配置您的亚马逊 Quick 账户。
  - 要将资产从现有 Quick 账户导入到 IAM Identity Center 集成的新 Quick 账户，请参阅资产捆绑包操作。
- 与 I SageMaker AM 身份中心集成的新 AI 域。有关使用 IAM 身份中心登录 A SageMaker I 域的更多信息，请参阅使用 IAM 身份中心登录 A SageMaker I 域。

主题

- 在 Amazon Quick Sight 的 SageMaker AI Canvas 中构建预测模型
- 使用 SageMaker AI 画布模型创建数据集
- 注意事项

在 Amazon Quick Sight 的 SageMaker AI Canvas 中构建预测模型

在 SageMaker AI Canvas 中构建预测模型

1. 登录 Amazon Quick 并导航到要为其创建预测模型的表格表或数据透视表。
2. 打开视觉对象菜单，然后选择构建预测模型。
3. 在出现的 “在 SageMaker AI Canvas 中构建预测模型” 弹出窗口中，查看显示的信息，然后选择将数据导出到 SAGEMAKER CANVAS。
4. 在出现的 “导出” 窗格中，在导出完成后选择 “前往 SAGEMAKER CAN VAS”，进入 SageMaker AI Canvas 控制台。
5. 在 SageMaker AI Canvas 中，使用你从 Quick Sight 导出的数据创建预测模型。您可以参照指导教程来创建预测模型，也可以跳过教程，按照自己的节奏工作。有关在 SageMaker AI Canvas 中创建预测模型的更多信息，请参阅构建模型。
6. 将预测模型发送回 Quick Sight。有关将模型从 SageMaker AI Canvas 发送到 Amazon Quick Sight 的更多信息，请参阅将您的模型发送到 Amazon Quick Sight。

使用 SageMaker AI 画布模型创建数据集

在 SageMaker AI Canvas 中创建预测模型并将其发送回 Quick Sight 后，使用新模型创建新数据集或将其应用于现有数据集。

向数据集添加预测字段

1. 打开 Quick 控制台，选择左侧的数据，然后选择数据集选项卡。
2. 上传一个新数据集或选择一个现有数据集。
3. 选择编辑。
4. 在数据集的数据准备页面上，选择 “添加”，然后选择 “添加预测字段” 以打开 “使用 SageMaker AI 增强” 模式。
5. 对于模型，选择你从 SageMaker AI Canvas 发送到 Quick Sight 的模型。架构文件会高级设置窗格中自动填充。查看输入，然后选择下一步。
6. 在查看输出窗格上，输入您在 SageMaker AI Canvas 中创建的模型要定位的列的字段名称和描述。
7. 完成后，选择准备数据。
8. 选择准备数据后，系统会将您重定向到数据集页面。要发布新数据集，请选择发布和可视化。

当您发布使用 SageMaker AI Canvas 模型的新数据集时，数据将导入 SPICE，并在 SageMaker AI 中开始批量推理作业。完成该作业最长可能需要 10 分钟。

注意事项

以下限制适用于使用 Quick Sight 数据创建 SageMaker AI Canvas 模型。

- 用于向 SageMaker AI Canvas 发送数据的 “构建预测模型” 选项仅适用于表格和表格数据透视表视觉对象。表格或数据透视表视觉对象必须包含 2 到 1,000 个字段且至少有 500 行。
- 当您向数据集添加预测字段时，包含整数或地理数据类型的数据集将遇到架构映射错误。要解决此问题，请从数据集中移除整数或地理数据类型，或者将其转换为新的数据类型。

准备数据集示例

您可以在任何数据集中准备数据以使其更适合分析，例如，更改字段名称或添加计算字段。对于数据库数据集，您还可以通过指定 SQL 查询或联接两个或多个表来确定使用的数据。

可以使用以下主题了解如何准备数据集。

主题

- 准备基于文件数据的数据集
- 准备基于 Salesforce 数据的数据集
- 准备基于数据库数据的数据集

准备基于文件数据的数据集

使用以下过程准备基于本地网络或 Amazon S3 上的文本或 Microsoft Excel 文件的数据集。

准备基于本地网络或 S3 上的文本或 Microsoft Excel 文件的数据集

1. 通过选择以下选项之一打开用于数据准备的文件数据集：
   - 创建新的本地文件数据集，然后选择Edit/Preview 数据。有关从本地文本文件创建新数据集的更多信息，请参阅使用本地文本文件创建数据集。有关从 Microsoft Excel 文件创建新数据集的更多信息，请参阅使用微软 Excel 文件创建数据集。
   - 创建新的 Amazon S3 数据集，然后选择Edit/Preview数据。有关使用新的 Amazon S3 数据源创建新的 Amazon S3 数据集的更多信息，请参阅使用 Amazon S3 文件创建数据集。有关使用现

有 Amazon S3 数据源创建新 Amazon S3 数据集的更多信息，请参阅使用现有 Amazon S3 数据源创建数据集。

- 从分析页面或您的数据集页面中，打开一个现有的 Amazon S3、文本文件或 Microsoft Excel 数据集以进行编辑。有关打开现有数据集进行数据准备的更多信息，请参阅编辑数据集。

2. （可选）在数据准备页面上，在应用程序栏上的数据集名称框中输入新名称。

   该名称默认为本地文件的文件名。例如，对于 Amazon S3 文件，该名称默认为 **`Group 1`**。

3. 检查文件上传设置，必要时进行更正。有关文件上传设置的更多信息，请参阅选择文件上传设置。

   > **Important**
   >
   > 如果要更改上传设置，请在对数据集进行任何其他更改之前进行该更改。新的上传设置会导致 Amazon Quick Sight 重新导入文件。该过程会覆盖您的所有其他更改。

4. 通过执行以下一个或多个操作来准备数据：

   - 选择字段
   - 编辑字段名称和描述
   - 更改字段数据类型
   - 添加计算字段
   - 使用 Amazon Quick Sight 筛选数据

5. 检查 SPICE 指示器，以查看您是否有足够的容量来导入数据集。文件数据集自动加载到 SPICE 中。当您选择 Save & visualize 或 Save 时，系统开始导入操作。

   如果您无权访问足够的 SPICE 容量，可以使用以下选项之一减小数据集大小：

   - 应用筛选条件来限制行数。
   - 选择字段以从数据集中删除。

   > **Note**
   >
   > 在删除字段或筛选数据时，SPICE 指示器不会更新以指示节约了多少空间。它继续反映自上次导入以来 SPICE 的使用情况。

6. 选择 Save 保存工作，或选择 Cancel 取消工作。

您可能还会看到 Save & visualize。根据从中开始的屏幕，可能会显示该选项。如果系统未显示该选项，您可以通过从数据集屏幕启动来创建新的可视化。

准备基于 Microsoft Excel 文件的数据集

要准备 Microsoft Excel 数据集，请按照以下过程操作。

准备 Microsoft Excel 数据集

1. 通过选择以下选项之一打开用于数据准备的文本文件数据集：
   - 创建一个新的 Microsoft Excel 数据集，然后选择Edit/Preview 数据。有关创建新 Excel 数据集的更多信息，请参阅使用 Microsoft Excel 文件创建数据集。
   - 打开现有的 Excel 数据集进行编辑。您可以从分析页面或您的数据集页面执行该操作。有关打开现有数据集进行数据准备的更多信息，请参阅编辑数据集。
2. （可选）在数据准备页面上，在应用程序栏上的数据集名称框中输入名称。如果不重命名数据集，其名称默认为 Excel 文件的名称。
3. 检查文件上传设置，必要时进行更正。有关文件上传设置的更多信息，请参阅选择文件上传设置。

   > **Important**
   >
   > 如果需要更改上传设置，请在对数据集进行任何其他更改之前进行该更改。更改上传设置会导致 Amazon Quick Sight 重新导入文件。该过程会覆盖您到目前为止所做的任何更改。

4. （可选）更改选择的工作表。
5. （可选）更改选择的范围。为此，请从右上角的登录名下方的数据集菜单中打开上传设置。
6. 通过执行以下一个或多个操作来准备数据：
   - 选择字段
   - 编辑字段名称和描述
   - 更改字段数据类型
   - 添加计算字段
   - 使用 Quick Sight 筛选数据
7. 检查 SPICE 指示器，查看您是否有足够的空间来导入数据集。亚马逊 Quick Sight 必须将 Excel 数据集导入SPICE。当您选择 Save & visualize 或 Save 时，系统将开始此导入操作。

如果您没有足够的 SPICE 容量，可以使用以下方法之一减小数据集大小：

- 应用筛选条件来限制行数。
- 选择字段以从数据集中删除。
- 缩小要导入的数据范围。

> **Note**
>
> 在您加载它们之前，SPICE 指示器不会更新以反映您的更改。其显示自上次导入以来 SPICE 的使用情况。

8. 选择 Save 保存工作，或选择 Cancel 取消工作。

   您可能还会看到 Save & visualize。根据从中开始的屏幕，可能会显示该选项。如果系统未显示该选项，您可以通过从数据集屏幕启动来创建新的可视化。

准备基于 Salesforce 数据的数据集

要准备 Salesforce 数据集，请按照以下过程操作。

准备 Salesforce 数据集

1. 通过选择以下选项之一打开用于数据准备的 Salesforce 数据集：

   - 创建一个新的 Salesforce 数据集并选择Edit/Preview数据。有关使用新的 Salesforce 数据源创建新 Salesforce 数据集的更多信息，请参阅从 Salesforce 创建数据集。有关使用现有 Salesforce 数据源创建新 Salesforce 数据集的更多信息，请参阅使用现有 Salesforce 数据源创建数据集。
   - 从分析页面或您的数据集页面打开现有的 Salesforce 数据集进行编辑。有关打开现有数据集进行数据准备的更多信息，请参阅编辑数据集。

2. （可选）如果要更改数据集名称，请在数据准备页面的应用程序栏上的数据集名称框中输入名称。该名称默认为报告或对象名称。
3. (可选) 更改数据元素选择以查看报表或对象。
4. (可选) 更改数据选择以选择不同的报表或对象。

如果数据窗格中显示的列表过长，您可以通过在搜索表框中输入搜索词来搜索并找到特定的项目。系统会显示名称中包含该搜索词的任何项目。搜索不区分大小写，不支持通配符。要查看所有项目，请选择搜索框右侧的取消图标 (X) 返回。

5. 通过执行以下一个或多个操作来准备数据：

   - 选择字段
   - 编辑字段名称和描述
   - 更改字段数据类型
   - 添加计算字段
   - 使用 Quick Sight 筛选数据

6. 检查 SPICE 指示器，查看您是否有足够的空间来导入数据集。对于 Salesforce 数据集，需要将数据导入到 SPICE 中。当您选择 Save & visualize 或 Save 时，导入操作开始。

   如果您没有足够的 SPICE 容量，您可以从数据集中删除字段或应用筛选条件来减小其大小。有关在数据集中添加和移除字段的更多信息，请参阅选择字段。

   > **Note**
   >
   > SPICE 指示器不会更新以反映删除字段或筛选数据可节约的空间。它继续反映从数据源检索的数据集的大小。

7. 选择 Save 保存工作，或选择 Cancel 取消工作。

   您可能还会看到 Save & visualize。根据从中开始的屏幕，可能会显示该选项。如果系统未显示该选项，您可以通过从数据集屏幕启动来创建新的可视化。

准备基于数据库数据的数据集

可以使用以下过程基于对数据库的查询准备数据集。该数据集的数据可以来自诸如 Amazon Athena、Amazon RDS 或 Amazon Redshift 之类的 Amazon 数据库数据源，也可以来自外部数据库实例。您可以选择将数据的副本导入 SPICE 还是直接查询数据。

准备基于对数据库的查询的数据集

1. 通过选择以下选项之一打开用于数据准备的数据库数据集：

- 创建新的数据库数据集并选择Edit/Preview数据。有关使用新数据库数据源创建新数据集的更多信息，请参阅从数据库创建数据集。有关使用现有数据库数据源创建新数据集的更多信息，请参阅使用现有数据库数据源创建数据集。
- 从分析页面或您的数据集页面打开现有数据库的数据集进行编辑。有关打开现有数据集进行数据准备的更多信息，请参阅编辑数据集。

2. （可选）在数据准备页面上，在应用程序栏上的数据集名称框中输入名称。

   如果在数据准备之前选择一个表，此名称默认为该表名称。否则为 **`Untitled data source`**。

3. 通过选择以下选项之一来确定您的数据的选择方式：

   - 要使用单个表提供数据，请选择一个表或更改表选择。

     如果在 Tables 窗格中显示的表列表很长，您可以在 Search tables 中键入搜索词以搜索特定的表。

     系统会显示名称中包含该搜索词的任何表。搜索不区分大小写，不支持通配符。要查看所有表，请选择搜索框右侧的取消图标 (X) 返回。
   - 要使用两个或多个联接表提供数据，请选择两个表并使用联接窗格联接它们。如果您选择使用联接表，则必须将数据导入 Quick Sight。有关使用 Amazon Quick Sight 界面连接数据的更多信息，请参阅联接数据。
   - 要使用自定义 SQL 查询在新数据集中提供数据，请在表窗格中选择切换到自定义 SQL 工具。有关更多信息，请参阅使用 SQL 自定义数据。

     要更改现有数据集中的 SQL 查询，请在字段窗格中选择编辑 SQL 打开 SQL 窗格并编辑查询。

4. 通过执行以下一个或多个操作来准备数据：

   - 选择字段
   - 编辑字段名称和描述
   - 更改字段数据类型
   - 添加计算字段
   - 使用 Quick Sight 筛选数据

5. 如果不联接表，请通过选择查询或 SPICE 单选按钮来选择是直接查询数据库还是将数据导入到 SPICE 中。我们建议使用 SPICE 来提高性能。

   如果要使用 SPICE，请检查 SPICE 指示器，查看您是否有足够的空间导入数据集。当您选择 Save & visualize 或 Save 时，导入操作开始。

如果您没有足够的空间，您可以从数据集中删除字段或应用筛选条件来减小其大小。

> **Note**
>
> SPICE 指示器不会更新以反映删除字段或筛选数据可节约的空间。它继续反映从数据源检索的数据集的大小。

6. 选择 Save 保存工作，或选择 Cancel 取消工作。

   您可能还会看到 Save & visualize 选项。根据从中开始的屏幕，可能会显示该选项。如果系统未显示该选项，您可以通过从数据集屏幕启动来创建新的可视化。

分析和报告：在 Amazon Quick Sight 中可视化数据

接下来，您可以找到有关如何创建和自定义 Amazon Quick Sight 图表、在控制面板中排列图表等的说明。

主题

- 在 Amazon Quick Sight 中进行分析
- 添加和管理工作表
- 使用 Amazon Quick Sight 中的交互式表格
- 在 Amazon Quick Sight 中处理像素完美报告
- 在 Amazon Quick Sight 分析中处理工作表上的项目
- 使用 Amazon Quick Sight 中的主题
- 使用键盘快捷键访问亚马逊 Quick Sight

在 Amazon Quick Sight 中进行分析

在 Quick Sight 中，分析与仪表板相同，不同之处在于只有你选择的作者才能访问它。您可以将分析私有化，并可以根据需要增强其功能，令其更加完善。如果您决定发布分析，其共享版本就称为控制面板。

使用以下部分学习如何与 Quick Sight 分析进行交互。

主题

- 在 Quick Sight 中开始分析
- 使用自然语言提示生成分析
- 向分析添加标题和描述
- 分享快速观察分析
- 重命名分析
- 复制分析
- 自定义分析的日期和时间值
- 分析菜单
- 配置分析设置
- Quick Sight API 中亚马逊 Quick Sight 分析的物品限制
- 保存对分析所作的更改
- 从 Quick Sight 分析导出数据
- 删除分析

在 Quick Sight 中开始分析

在 Quick Sight 中，您可以在分析中分析和可视化您的数据。完成后，您可以将自己的分析发布为控制面板，以便与组织中的其他人共享。

可以使用以下过程创建新的分析。

创建新分析

1. 在 Amazon 快速入门页面上，选择分析，然后选择新建分析。
2. 选择要包含在新分析中的数据集，然后选择右上角的在分析中使用。
3. 在出现的新建工作表弹出窗口中，选择所需的工作表类型。您可以在交互式表格和 Pixel 完美报告之间进行选择。要创建像素完美报告，您需要为您的帐户安装像素完美报告插件。有关像素完美报告的更多信息，请参阅在 Amazon Quick Sight 中处理像素完美报告。有关工作表的更多信息，请参阅 添加和管理工作表。
4. （可选）如果选择交互式工作表，请按照以下步骤操作：
    - （可选）为交互式工作表选择所需的布局类型。您可以选择以下选项之一：
        - Free-form
        - 平铺

默认选项是 Free-form。

有关交互式工作表布局的更多信息，请参阅 布局类型。

- 选择您希望对工作表进行优化的画布大小。您可以选择以下选项之一：
  - 1024px
  - 1280px
  - 1366px
  - 1600px
  - 1920px

有关设置交互式工作表格式的更多信息，请参阅使用 Amazon Quick Sight 中的交互式表格。

5. （可选）如果您选择 Pixel 完美报告，请按照以下步骤操作：

- （可选）为分页报告选择所需的纸张尺寸。可从以下选项中进行选择：
  - 美国信纸（8.5 x 11 英寸）
  - 美国法律用纸（8.5 x 14 英寸）
  - A0（841 x 1189 毫米）
  - A1（594 x 841 毫米）
  - A2（420 x 594 毫米）
  - A3（297 x 420 毫米）
  - A4（210 x 297 毫米）
  - A5（148 x 210 毫米）
  - 日本 B4（257 x 364 毫米）
  - 日本 B5（182 x 257 毫米）

  默认纸张尺寸为美国信纸（8.5 x 11 英寸）
- （可选）选择工作表的方向。您可以在纵向或横向之间进行选择。默认选项为纵向排列。

  在创建 Amazon Quick Sight 像素完美报告之前，请先为你的 Quick 账户获取像素完美报告插件。有关获取像素完美报告插件的更多信息，请参阅获取 Quick pixel 完美报告附加组件。

  有关格式化像素完美报告的更多信息，请参阅在 Amazon Quick Sight 中处理像素完美报告。

6. 选择添加。

7. 创建视觉对象。有关创建视觉对象的更多信息，请参阅在 Quick Sight 分析中添加视觉效果。

创建好分析后，您可以通过修改视觉对象、添加更多视觉对象、向默认情节中添加场景或添加更多情节，对分析进行迭代。

您还可以根据自然语言提示生成完整的多页分析。有关更多信息，请参阅 使用自然语言提示生成分析。

使用自然语言提示生成分析

使用 Quick Sight，您可以根据自然语言提示生成多页分析。描述你想要的分析，然后 Quick Sight 会创建多个有条理的工作表，里面有视觉效果、筛选控件和计算字段，例如同比增长和环比比较。

在开始生成之前，您可以查看和修改概述建议结构的交互式计划。

生成的输出是原生 Quick Sight 分析。它适用于分析界面中的现有发布工作流程、嵌入模式、流 CI/CD 水线和点击式编辑。生成后，您可以优化每个视觉效果。

先决条件

要根据自然语言提示生成分析，您需要以下内容：


- 一个 Amazon 账户
- 至少有一位 Author Pro 用户的 Amazon Quick 企业版
- 你的 Quick Sight 账户中至少有一个数据集

生成分析


使用以下步骤根据自然语言提示生成分析。


根据自然语言提示生成分析

1. 请执行以下操作之一：
    - 打开数据集并选择生成分析。
    - 在 “分析” 页面中，选择 “生成分析”。



2. 选择添加数据以选择一到三个数据集进行分析。如果您的数据跨越多个表（例如，一个数据集中的订单和另一个数据集中的产品），则可以将它们一起选择。






3. 输入描述您要创建的分析的自然语言提示。你可以描述你想回答的业务问题、你关心的指标，以及你希望如何将信息整理成多个工作表。

   提示示例：


   “创建运营仪表板，显示订单量趋势、收入 KPI、预计交付日期与实际交货日期的比较以及按收入和订单数量划分的产品类别细分。包括总收入、平均订单价值和订单同比增长的计算字段。”




4. 请执行以下操作之一：

   - 选择 “生成分析” 可立即开始生成。
   - 选择 “预览分析大纲” 可先查看大纲。

5. 等待 Quick Sight 正在分析您的数据集结构和列统计数据。 Real-time 进度更新显示当前状态。




> **Note**
>
> 如果您离开进度屏幕，则可以通过选择 “世代” 选项卡在 “分析” 页面上查看生成状态。选择层代名称以返回进度屏幕。




6. Quick Sight 呈现双窗格视图：

   - 左侧窗格显示您的初始提示和所选数据集的摘要。
   - 右侧窗格显示了为每个工作表规划的拟议筛选控件、表格和视觉效果。

   在生成之前，您可以编辑工作表名称、添加或删除视觉效果、调整平面图和细化提示。



7. 选择 “生成”。 Real-time 进度更新显示当前状态。生成需要 2 到 5 分钟，具体取决于工作表和视觉效果的数量。






发布生成的分析

对生成的分析感到满意后，选择发布以创建仪表板。

您可以与其他用户共享仪表板、将其嵌入应用程序或安排电子邮件传送。有关发布和共享的更多信息，请参阅发布控制面板和分享快速观察分析。



向分析添加标题和描述

除了分析名称以外，您还可以给分析添加标题和描述。有用的标题和描述可在分析中提供有关上下文的信息。

添加标题和描述

可以使用以下过程向分析添加标题和描述。标题和描述最多可包含 1024 个字符。像素完美报告不支持标题和描述。

向分析添加标题和描述

1. 在分析页面上，选择应用程序栏中的工作表，然后选择添加标题。
2. 对于 Sheet title (工作表标题)，输入标题，然后按 **Enter**。要删除标题，请选择应用程序栏中的工作表，然后选择删除标题。或者，要删除标题，您可以选择标题，然后选择 x 形删除图标。

   要创建动态工作表标题，您可以将现有参数添加到工作表标题中。有关更多信息，请参阅 [在 Amazon Quick 中使用标题和描述中的参数]。
3. 在应用程序栏上选择工作表，然后选择添加描述。

4. 在工作表上出现的描述空间中，输入所需的描述，然后按 **Enter**。要删除描述，请选择应用程序栏中的工作表，然后选择删除描述。或者，要删除描述，您可以选中描述并选择 x 状删除图标。

分享快速观察分析

您可以通过向一个或多个其他用户发送链接与他们分享分析，从而轻松协作和传播结果。您只能与 Quick 账户中的其他用户共享分析。

共享分析后，您可以查看有权访问该分析的其他用户，也可以撤消任何用户的访问权限。

主题

- 共享分析
- 查看要与之共享分析的用户
- 撤销对分析的访问权限

共享分析

可以使用以下过程共享分析。

共享分析

1. 打开 Quick 控制台。
2. 打开要更改的分析。
3. 在分析页面上，选择应用程序栏上的文件，然后选择共享。

   您只能与您的 Quick 账户中的用户或群组共享分析。
4. 添加要与之共享的用户或组。要执行此操作，对于键入用户名或电子邮件，请输入要与之共享此分析的第一个用户或组。然后选择 Share (共享)。重复该步骤，为要与其共享该分析的所有用户输入信息。

   要编辑此分析的共享权限，请选择管理分析权限。

   将出现管理分析权限屏幕。在此屏幕上，选择邀请用户以编辑权限并添加更多用户或组。
5. 对于 Permission (权限)，选择要分配给每个用户或组的角色。此角色决定授予该用户或组的权限级别。
6. 选择共享。

您已与之共享该分析的用户会收到电子邮件，其中包含指向分析的链接。组不会收到邀请电子邮件。

查看要与之共享分析的用户

如果您共享了某个分析，则可以使用以下过程来查看哪些用户或组有权访问它。

查看有权访问分析的用户或组

1. 打开 Quick 控制台。
2. 打开要更改的分析。
3. 在分析页面上，选择应用程序栏上的文件，然后选择共享。
4. 选择管理分析权限。
5. 查看已与之共享此分析的用户。您可以键入一个搜索词，通过搜索方式查找特定账户。搜索返回任何包含该搜索词的用户、组或电子邮件地址。搜索区分大小写，并且不支持通配符。删除搜索词可查看所有用户和组。

撤销对分析的访问权限

可以使用以下过程撤销对分析的访问权限。

撤销对分析的访问权限

1. 打开 Quick 控制台。
2. 打开要更改的分析。
3. 在分析页面上，选择应用程序栏上的文件，然后选择共享。
4. 选择管理分析权限。
5. 找到您想要撤消其访问权限的用户或组，然后选择用户或组旁边的垃圾桶图标。
6. 选择确认。

重命名分析

可以使用以下过程重命名分析。

重命名分析

1. 打开要重命名的分析。
2. 在应用程序栏上的分析名称方框中，选中当前名称，然后输入新名称。

复制分析

您可以在 Quick Sight 中复制分析。要了解操作方法，请按照以下过程操作。

复制分析

1. 从 Quick 主页上选择 “分析”，然后打开要复制的分析。
2. 在分析中，选择右上角应用程序栏上的另存为。
3. 在打开的保存副本页面中输入分析的名称，然后选择保存。

   新分析随即打开。返回快速入门页面并选择 “分析”，即可找到原始分析。

自定义分析的日期和时间值

在 Amazon Quick 中，作者可以设置分析的自定义时区和周起始日期。当您设置自定义周开始时间或时区时，分析中所有使用日期时间数据的视觉对象的格式都将反映分析使用的时区或周开始时间。

设置分析中的自定义时区

Quick 作者可以使用自定义时区来帮助管理多个地理区域的数据。当您设置自定义时区时，所有可见维度、度量、计算字段和筛选条件都会在查询运行时转换为所选时区。夏令时（DST）调整会自动应用，因此无需无法准确处理历史日期的耗时解决方法。

自定义时区是指使用代表世界各地特定地理区域的 IANA 时区缩写。每个时区都定义为与协调世界时（UTC）的偏移量。时区与简单偏移量不同，因为它们包含 DST。

所有分析的默认时区为 UTC。

以下规则适用于时区。

- 粒度小于 **hour** 的日期时间显示将转换为所选时区。例如，如果您将分析的时区设置为 America/New_York (UTC-04:00)，则 UTC+00:00 的日期时间值 Dec.1, 2020 12:00am 将转换并显示为 Nov.30, 2020 7:00pm。夏令时（DST）已纳入日期时间转换中。

- 添加到计算或在筛选条件中选择的日期时间文本遵循分析的选定时区。例如，如果您在计算字段（例如）中手动输入文字01-01-2022 7:00pm，或者选择固定的筛选时间，Quick Sight 会将选定的时区应用于文字值。
- 以 **hour/minute** 粒度以上聚合的度量将根据分析所设置的时区进行聚合。Quick Sight 处理数据集时，所有时间戳最初都以最低粒度级别进行转换。然后，根据所选时区的边界对值进行聚合以便分析。例如，UTC+00:00 时区按天计算的每小时收入总和聚合 UTC 时区 12am-11pm 的所有每小时收入。当您将 UTC+00:00 转换为 New_York (UTC-04:00) 时，将聚合 UTC 8:00pm-7:00pm(+1day) 的所有收入数据点，以与 New_York (UTC-04:00) 一天的开始和结束时间相对应。
- **now()** 函数、滚动日期筛选条件和参数将转换为所选时区。在应用于视觉对象时，使用 now() 函数的相对日期筛选条件、滚动日期筛选条件和相对日期参数也会遵循所选时区。例如，当您选择相对筛选条件（例如 last week）或滚动日期筛选条件（例如 start of the month）时，所选时区将自动应用于筛选条件，以分别显示值 last week of New_York time zone 和 start of the month of New_York time zone。

设置分析的自定义时区

1. 从您想要更改的分析中，导航到顶部菜单并选择编辑。
2. 选择分析设置，然后选择日期和时间。
3. 将转换时区切换为开启状态，然后选择所需的时区。
4. 选择应用。

当为分析分配了时区时，分析顶部会出现一个图标，指示分析使用的时区。此图标也会出现在从分析发布的任何控制面板上。

注意事项

以下注意事项适用于自定义时区。

- 要使用自定义时区，数据集中的所有日期时间列都必须标准化为 UTC。如果您的日期时间列未在数据来源中标准化，则需要先转换数据来源中的列，然后才能使用此功能。
- 对于未分配自定义时区的分析，作者和读者的体验不受影响。
- 将时区添加到分析后，时区将应用于分析中的所有视觉对象和工作表。
- 快速作者只能选择一个时区进行分析。从分析发布的所有控制面板都使用该分析使用的时区。要创建其所使用的时区与分析所使用的时区不同的控制面板，请更改分析的时区并重新发布控制面板。

- 快速阅读器无法更改仪表板的时区。
- 如果您设置了使用存储在 Direct Query 中的数据集的分析的时区，并且加载时间较长，请考虑将数据集存储在 SPICE 中。SPICE 旨在以高效的方式处理时区转换。
- 自定义时区不支持以下数据库引擎：
  - Timestream
  - OpenSearch 服务
  - Teradata
  - SqlServer

设置分析的自定义周起始日

快速作者可以定义分析的周开始日，以使他们的数据与其公司或行业遵循的时间表保持一致。当您设置自定义周起始日时，所有按周级别聚合的维度、计算字段和筛选条件都会进行计算，以与新周起始日保持一致。默认周起始日是 Sunday。

设置分析的自定义周起始日

1. 从您想要更改的分析中，导航到顶部菜单并选择编辑。
2. 选择分析设置，然后选择日期和时间。
3. 对于自定义起始日，选择所需的起始日。
4. 选择应用。

注意事项

以下注意事项适用于自定义周起始日。

- 日期时间字段在运行时转换。当您使用采用日期时间值的计算字段时，请在分析级别而不是数据集级别定义字段。
- 在您选择新的周起始日后，更改将应用于分析中的所有视觉对象和工作表。
- 快速作者只能选择一周的开始日进行分析。从分析发布的所有控制面板都使用该分析使用的周起始日。要创建其所使用的周起始日与分析所使用的周起始日不同的控制面板，请更改分析的周起始日并重新发布控制面板。
- 快速阅读器无法更改仪表板的周开始日期。

分析菜单

在进行分析时，Amazon Quick 提供了多个菜单选项。使用这些菜单选项可以高效地执行任务，无需手动浏览分析，就能查找要更改的资产。

您可以使用这些选项来执行以下任务。

- 文件 – 执行分析管理任务，包括创建、共享和发布。作者可以使用此选项对分析中的所有工作表或视觉对象进行更改。
- 编辑 – 在对分析所作的更改之间导航。您可以撤销或恢复所作的更改。
- 数据 – 管理数据集、数据字段和参数。使用此选项所作的更改将应用于分析中的所有工作表。
- 插入 – 使用入口点，可以在其中向分析添加视觉对象、文本框、见解、报告对象、筛选条件和参数。插入的内容可以是数据，也可以是对象。
- 工作表 – 管理分析的工作表设置，包括布局设置、在工作表中添加或删除资产的操作以及工作表属性。
- 对象 – 管理对象及其功能，包括样式、画布位置、大小、卡片背景和边框。在处理视觉对象时，也可以使用属性窗格来管理这些对象。
- 搜索 - 访问快速搜索栏。“快速搜索”是一个搜索栏，会随着键入内容开始显示您正在搜索的资产的结果。建议的结果会随着您的键入继续修改，直到您看到要查找的结果为止。

  要使用快速搜索，请打开搜索菜单，然后在搜索分析操作框中，开始键入与您要查找的资产关联的名称或短语。

配置分析设置

Amazon Quick 作者可以使用分析设置菜单来配置分析的刷新和日期时间设置。要访问“分析设置”菜单，请选择编辑，然后选择分析设置。可以在“分析设置”菜单中配置以下设置：

刷新设置

- 每次切换工作表时重新加载视觉对象 — 每当用户在分析中切换到不同的表单时，使用此设置即可重新加载 Quick Sight 分析中的所有视觉对象。
- 手动更新视觉对象 - 使用此设置可仅在用户应用更改时更新分析中适用的视觉对象。开启此设置后，分析会默认加载空白的视觉对象，因为直到用户选择工具栏中或受影响视觉对象上的更新视觉对象按钮时才会触发查询。更新视觉对象按钮确认用户已完成想要应用于受影响视觉对象的筛选条件和控件选择。下图显示了更新视觉对象按钮。

开启手动更新视觉对象后，作者仍然可以添加视觉对象、编辑视觉对象和编辑控件选择，但是在作者应用新更改之前，受影响视觉对象不会更新。这使得作者能够在不增加数据库负载的情况下构建分析，并更好地控制在分析中加载哪些值。

日期和时间设置

- 转换时区 – 使用此设置可转换所有与日期字段相关的可视化效果、筛选条件和参数，以反映所选时区。所有夏令时调整都是自动进行的。有关时区配置的更多信息，请参阅 自定义分析的日期和时间值。
- 一周开始 - 使用此设置来选择周起始日进行分析。

交互性

- 使用此设置可突出显示工作表中视觉对象中的特定数据点。当您选择或将鼠标悬停在视觉对象上的数据点上时，其他视觉对象中的相关数据将突出显示，而不相关的数据则会变暗。通过突出显示，您可以了解相关性、发现模式、趋势和异常值，并促进更强大、更明智的分析。选择选择时或悬停时以开启突出显示，或选择无突出显示以将其关闭。
- 要自定义每个工作表级别的突出显示，请参阅添加和管理工作表。

无数据消息自定义

- 使用此设置控制分析中的视觉对象未返回任何数据时显示的消息。对其进行自定义可以为仪表板的读者提供不显示数据的原因以及潜在的修复方法。所有文本输入都支持参数。
- 标题和副标题 -使用这些设置自定义消息标题或副标题上显示的文本，并切换任一选项的可见性。
- 超链接 -使用此设置控制消息底部显示的超链接。链接标签字段控制超链接的显示文本，而链接 URL 字段控制用户在单击超链接文本时被重定向到的位置。仅支持 http://、https://和 mailto: URL 架构。
- Pixel-perfect 报告 — 在像素完美（分页）报告输出中，超链接呈现为可点击的链接，而不是静态显示文本。要在打印报告中显示完整的 URL，请输入完整的 URL 作为链接标签，使其在静态输出中保持可见。
- 数据集或数据刷新错误 -无数据消息自定义仅适用于返回零行数据的视觉对象。数据集或数据刷新错误是一种单独的错误类型，不能作为此功能的一部分进行自定义。

Quick Sight API 中亚马逊 Quick Sight 分析的物品限制

使用下表查看使用 Amazon Quick Sight API 创建和管理的 Amazon Quick Sight 中不同分析项目的当前限制或配额。如果您的分析包含的分析项数量超过所支持的数目，请移除一些项以优化分析性能。如果分析项数量超过支持的数量，则无法向分析添加新的分析项。

分析项	限制
工作表	每个分析 20 个工作表
视觉对象	每个工作表 50 个视觉对象
计算字段	每个分析 500 个，每个数据集 200 个*
书签	每个控制面板 200 个
自定义操作	每个视觉对象 10 个
筛选条件组	每个分析 2000 个
筛选条件	每个筛选条件组 20 个筛选条件
参数	每次分析 400
控件	每个工作表 200 个
文本框	每个工作表 100 个
图像组件	每个工作表 10 个
图层地图视觉对象	每个工作表 5 个

* 每个数据集限制适用于在分析中创建的计算。数据集级别的计算不包括在此限制内。有关数据集级别计算的更多信息，请参阅添加计算字段。

保存对分析所作的更改

在处理分析时，您可以将自动保存设置为开启 (默认值) 或关闭。当自动保存开启时，您所做的更改会一分钟左右自动保存一次。当“自动保存”关闭时，您所作的更改不会自动保存，这意味着您可以进行更

改并追踪不同的查询行，而不会永久更改分析。如果您决定仍然要保存结果，请重新启用自动保存。将会保存到此刻为止所做的更改。

在任一“自动保存”模式下，您都可以通过选择应用程序栏上的撤销或恢复来撤销或恢复最多 200 项所作的更改。

更改“自动保存”模式

要更改分析的自动保存模式，请选择文件，然后选择自动保存已打开或自动保存已关闭。

当“自动保存”无法保存更改时

假定出现以下任一情况：

- 自动保存已开启，另一个用户对分析进行了有冲突的更改。
- 自动保存已开启，并出现服务故障，导致无法保存您最近的更改。
- 自动保存关闭，您将其打开，并且正保存到服务器的一个积压更改与另一个用户的更改冲突。

在这种情况下，Amazon Quick Sight 允许你选择做两件事之一。您可以让 Amazon Quick Sight 关闭自动保存功能并继续在未保存模式下工作，也可以从服务器重新加载分析，然后重做最近的更改。

如果在编辑分析时客户端身份验证过期，系统会指示您再次登录。成功登录后，将重定向回分析，在这里可以继续正常工作。

如果您在编辑分析时对该分析的权限被撤销，则无法进行任何进一步更改。

从 Quick Sight 分析导出数据

> **Note**
>
> 导出文件可以直接通过数据集导入返回信息。如果导入的数据包含公式或命令，则文件易受 CSV 注入影响。因此，导出文件可能会提示安全警告。为避免恶意活动，请在读取导出的文件时关闭链接和宏。

您可以将数据从分析导出到 CSV 或 PDF 文件。要将数据从分析或控制面板导出到 CSV 文件，请按照从视觉对象中导出数据 中的过程进行操作。

使用以下过程将分析导出为 PDF。

1. 从要导出的分析中，选择文件 > 导出为 PDF。Quick Sight 开始准备分析以供下载。

2. 在蓝色弹出窗口中选择查看导出，以便打开右侧的导出窗格。
3. 在绿色弹出窗口中选择下载。
4. 要查看所有可供下载的分析或报告，请选择文件，然后选择导出。“导出”面板将在屏幕右侧打开。选择要保存到首选位置的文件旁边的单击以下载。

导出为 PDF 的过程在控制面板和分析中的工作方式相同。

您也可以将 PDF 附加到控制面板电子邮件报告。有关更多信息，请参阅 通过电子邮件安排和发送 Quick Sight 报告。

删除分析

如果您有权执行此操作，则可以从分析页面中删除分析。当您删除分析时，它不会影响基于该分析的任何控制面板。它们会继续显示已删除的分析，但是在删除分析后，您就无法对其进行更改。导航到“分析”页面，然后找到要删除的分析。选择分析上的详细信息图标（⋮），然后选择删除。再次选择 Delete (删除) 确认您的选择。您不能撤消此操作。

添加和管理工作表

工作表是一组放在单个页面中一起查看的视觉对象。在创建分析时，您将视觉对象放在工作表上的工作区中。您可以将这想象成报纸上的工作表，不过其中填充的是数据可视化内容。您可以添加更多工作表，并在分析中将其单独或一起使用。

顶部工作表（也称为默认工作表）是最左侧的工作表。此工作表显示在分析或控制面板的顶部。每个分析最多可以包含 20 工作表。

您可以共享包含多个工作表的分析，以及发布包含多个工作表的控制面板。您还可以计划为分析中的任意工作表组合发送电子邮件报告。

在现有分析中创建新分析或新工作表时，您可以选择将新工作表设置为交互式工作表还是 Pixel 完美报告。这样，您可以仅对交互式表格进行分析，仅对像素完美报告进行分析，也可以进行包括交互式表格和像素完美报告的分析。

交互式工作表是以视觉对象表示的数据集合，当工作表发布到控制面板时，用户可以与之交互。Amazon Quick 作者可以在他们的交互式工作表中添加不同的控件和筛选器。控制面板查看者可使用这些控件和筛选条件从已发布的数据中获取详细信息。有关交互式表格的更多信息，请参阅在 Amazon Quick Sight 中使用交互式表格。

分页报告是表格、图表和视觉对象的集合，用于传达关键业务信息，例如每日交易摘要或业务周报。要在 Quick Sight 中创建像素完美报告，请将 Pixel 完美报告 Add-on添加到你的 Quick 账户中。要获

取 Pixel 完美报告 Add-on并开始使用像素完美报告，请参阅在 Amazon Quick Sight 中处理像素完美报告。

可以使用以下操作列表处理工作表：

- 要添加新工作表，请选择工作表选项卡右侧的加号（+），再选择所需工作表类型，然后选择添加。
- 要重命名工作表，请选中工作表名称并开始键入新名称。也可以从工作表菜单中进行@@ 重命名。
- 要复制工作表，请选择工作表的名称，然后从工作表菜单中选择 “复制”。只有打开了自动保存才能复制工作表。
- 要复制交互式工作表并将其转换为像素完美报告，请选择工作表的名称，然后从工作表菜单中选择 “复制” 以报告。您无法将像素完美报告转换为交互式表格。
- 要删除工作表，请选择工作表的名称，然后从工作表菜单中选择 “删除”。如果分析中只有一个工作表，则无法删除工作表。
- 要更改工作表的顺序，请选中工作表名称并将其拖到新位置。
- 要将视觉对象复制到新的工作表，请从视觉对象菜单中选择 Duplicate visual to (将视觉对象复制到)。然后，选择目标工作表。筛选器仅在创建它们的工作表上存在。要复制筛选器，请在目标工作表上重新创建筛选器。
- 要突出显示工作表中视觉对象的特定数据点，请转到工作表选项卡，然后选择布局设置。在交互性部分下，选择选择时或悬停时以开启突出显示，或者选择无突出显示将其关闭。默认情况下，工作表突出显示遵循与分析突出显示相同的设置。

  当您选择或将鼠标悬停在视觉对象上的数据点上时，其他视觉对象中的相关数据将突出显示，而不相关的数据则会变暗。通过突出显示，您可以了解相关性、发现模式、趋势和异常值，并促进更强大、更明智的分析。

您可以使用顶部工作表上的参数控件控制多个工作表。要执行此操作，请打开要使用此参数的每个工作表。然后，添加筛选器，该筛选器使用的参数与顶部工作表中控件所用的参数相同。或者，如果希望新工作表单独运行，您可以在其中添加与顶部工作表不同的参数和参数控件。

使用 Amazon Quick Sight 中的交互式表格

交互式工作表是以视觉对象表示的数据集合，当工作表发布到控制面板时，用户可以与之交互。Amazon Quick 作者可以在交互式工作表中添加不同的布局、控件和筛选器，控制面板查看者可以使用这些表单从已发布的数据中获取详细信息。默认情况下，分析中的每个工作表均为交互式工作表。如果您的账户没有 Pixel 完美报告 Add-on，则只能创建和发布交互式表格。

有关创建交互式工作表的更多信息，请参阅在 Quick Sight 中开始分析。

有关设置交互式工作表格式的更多信息，请参阅以下主题。

主题

- 在 Amazon Quick Sight 中自定义控制面板布局
- Amazon Quick 中的参数
- 使用自定义操作进行筛选和导航

在 Amazon Quick Sight 中自定义控制面板布局

您可以自定义控制面板的布局来整理数据，从而满足自己的业务需求。有三种控制面板布局可供选择。您还可以更改视觉对象的大小、背景颜色、边框颜色和交互，从而创建完全自定义的控制面板。

参阅以下主题，了解有关自定义控制面板和视觉对象的更多信息。

主题


- 布局类型
- 选择布局
- 在自由形式布局中自定义视觉对象
- 条件规则

布局类型

有三种仪表板布局设计可供选择：平铺Free-form、和经典。

平铺布局

平铺布局中的视觉对象与具有标准间距和对齐方式的网格对齐。您可以将视觉对象设置为任意大小，并将其放置在控制面板中的任何位置，只要视觉对象不重叠就行。




控制面板按设计显示，并提供选项按实际大小适应屏幕或视图。您还可以通过选择 “适合窗口” 来调整整个仪表板以适应您的窗口。此选项以前称为优化。

> **Note**
>
> 在移动设备上，平铺布局控制面板在纵向模式下显示为单列，或者与横向模式下的设计完全相同。

Free-form 布局

使用精确的坐标，可以将Free-form布局中的视觉对象放置在仪表板的任何地方。您可以将视觉对象拖到所需的确切位置，也可以输入视觉对象位置的坐标。要输入视觉对象位置的确切坐标，请按照以下过程操作。



控制面板按照您选择的设计方式显示，并提供选项按实际大小适应屏幕或视图。您可以优化自由形式布局，以便在特定分辨率下进行查看，其中默认分辨率为 1600 像素。您还可以通过选择 “适合窗口” 进行查看，将整个仪表板适合浏览器的窗口。

> **Note**
>
> 如果查看者的计算机分辨率与控制面板的设定分辨率不一致，具有优化分辨率的控制面板在查看者的计算机上可能会显得更大或更小。
> 从另一种布局切换Free-form到另一种布局可能会导致某些视觉元素发生变化。
> 在移动设备上，Free-form仪表板显示为已发布，布局没有变化。

经典布局

经典布局中的视觉对象与具有标准间距和对齐方式的网格对齐。控制面板会隐藏数据或更改格式设置来适应较小的屏幕尺寸。例如，如果您将视觉对象的大小改得相当小，系统会隐藏视觉对象菜单和编辑器，以增大图表元素的显示空间。条形图视觉对象也可能会显示较少的数据点。

如果您缩小浏览器窗口的大小，Amazon Quick Sight 会调整大小，并在必要时重新排序视觉效果以获得最佳显示效果。例如，并排显示的较小视觉对象可能会变成顺序显示。当浏览器窗口的大小再次增加时，其会恢复原始布局。

> **Note**
>
> 在移动设备上，经典布局控制面板以单列形式显示，或者与横向模式下的设计完全相同。

选择布局

更改控制面板的布局

1. 打开 Quick 控制台。
2. 在 Q u ick 主页上，选择 “分析”，然后选择要更改的分析。
3. 在分析页面上，选择编辑，然后选择分析设置。
4. 展开工作表布局，选择要使用的布局。
5. 完成后，选择 Apply。

在自由形式布局中自定义视觉对象

您可以使用自由形式布局来完全自定义控制面板中每个视觉对象的颜色、大小、位置和视觉效果。

组织视觉对象

除了将视觉对象拖动到控制面板中的首选位置外，还有许多不同方法可以将视觉对象移动到所需的确切位置。

输入视觉对象位置的坐标

1. 选择想要的视觉对象。
2. 从视觉对象右上角的菜单中选择设置视觉对象格式图标。
3. 在打开的属性窗格中，选择放置。
4. 输入要放置视觉对象的位置的 X 和 Y 坐标。您可以通过输入宽度和高度值来调整视觉对象的大小，

也可以使用键盘的方向键逐像素移动选定的视觉对象。

您可以将视觉对象叠加在一起，创建显示数据的多层视觉对象。

视觉对象可以组织成多个层，这些层可以手动向前和向后移动。

将叠加的视觉对象向前和向后移动

1. 选择想要的视觉对象。
2. 在视觉效果右上角的三点菜单上，选择 “菜单选项”。
3. 对于菜单选项，请从以下选项中选择：

   - 置为底层将视觉对象移动到底层。
   - 后移一层将视觉对象向后移动一层。
   - 前移一层将视觉对象向前移动一层。
   - 置为顶层将视觉对象移动到顶层。

更改视觉对象的背景颜色

在属性窗格的显示设置窗格中，可以自定义视觉对象的背景、边框和选择框颜色。

更改视觉对象的背景、边框或选择框的颜色

1. 选择要更改的视觉对象。
2. 从视觉对象右上角的菜单上，选择菜单图标。
3. 在左侧出现的属性窗格中，选择显示设置。
4. 导航到卡样式部分，然后执行一项或多项可用操作：

   - 要更改视觉对象的背景颜色，请选择背景颜色框，然后选择所需的颜色。
   - 要更改视觉对象的边框颜色，请选择边框颜色框，然后选择所需的颜色。
   - 要更改视觉对象选择框的颜色，请选择选择颜色框，然后选择所需的颜色。

   如果要为视觉对象的背景、边框或选择框使用自定义颜色，请选择要更改的属性的颜色框，然后选择自定义颜色。在出现的自定义颜色窗口中，选择自定义颜色或输入颜色的十六进制代码。完成后，请选择 Apply。

您也可以将视觉对象的自定义背景重置回其默认外观。

重置视觉对象的外观

1. 选择要更改的视觉对象。
2. 从视觉对象右上角的菜单上，选择菜单图标。
3. 在左侧出现的属性窗格中，选择显示设置。
4. 选择要重置的颜色，然后选择重置为默认值。

隐藏视觉对象背景、边框和选区颜色

您也可以选择不显示视觉对象的背景边框或选区颜色。这在重叠多个视觉对象时很有用。通过选择边框、背景或选择颜色框旁的眼睛图标，可以隐藏视觉对象的背景、边框和选择颜色。您也可以通过清除显示加载动画框来移除视觉对象的加载动画。

禁用视觉对象菜单

使用 “属性” 窗格的 “交互” 面板隐藏选定视觉对象中的上下文On-visual菜单和菜单。您可以隐藏辅助视觉对象菜单，从而减少视觉对象的拥挤程度，或让视觉对象呈现叠加效果。

点击数据点时会打开上下文菜单。“上下文” 菜单中的常见操作包括 “聚焦”、“排除” 和Drill-down。

On-visual菜单出现在视觉对象的右上角。该On-visual 菜单用于访问 “属性” 窗格、最大化视觉效果、访问 “菜单选项” 面板以及查看 “异常” 见解。

您可以通过清除 “上下文” 菜单和菜单选项来关闭辅助视觉On-visual 菜单。

> **Note**
>
> 您无法在分析中预览对交互面板所作的更改。发布控制面板可查看更改。

条件规则

该功能目前适用于Free-form布局。条件规则用于在满足特定条件时隐藏或显示视觉对象。当同一视觉对象的多个版本相互重叠并且希望控制面板查看者看到最能代表他们选择的参数值的版本时，这会很有用。

条件规则使用参数和参数控件来隐藏和显示视觉对象。参数 是一种命名变量，可以传输值供操作或对象使用。此功能支持字符串和数字参数。要使参数可供控制面板查看者访问，您需要添加参数控制。

参数控件允许用户选择要在预定义的筛选条件或 URL 操作中使用的值。有关参数和参数控件的更多信息，请参阅 Amazon Quick 中的参数。

使用以下部分来设置和使用条件规则。

主题

- 默认隐藏视觉对象
- 设置条件规则
- 使用条件规则

默认隐藏视觉对象

在属性窗格的交互窗格中，您可以选择默认隐藏视觉对象。如果您希望查看者只看到基于特定条件的视觉对象，这样做会很有用。

默认隐藏视觉对象

1. 在 Q u ick 主页上，选择 “分析”，然后选择要自定义的分析。
2. 选择要添加规则的视觉对象。
3. 在视觉对象右上角的菜单上，选择属性。
4. 在打开的属性窗格中，选择交互，然后打开规则下拉列表。
5. 在规则菜单中，选择原定设置为隐藏此视觉对象。

隐藏的视觉对象在查看控制面板中呈现完全隐藏效果。在分析窗格中，隐藏的视觉对象变得可见，并显示消息“根据规则隐藏”。通过此显示，您可以看到控制面板的所有视觉对象的位置。

> **Note**
>
> 您不能创建条件规则来隐藏已默认隐藏的视觉对象或显示已默认显示的视觉对象。如果更改视觉对象的默认外观，与新的默认外观相矛盾的现有规则将被禁用。

设置条件规则

在您设置条件规则时创建的条件语句，会在满足特定条件时隐藏或显示视觉对象。您当前可以创建隐藏或显示视觉对象的条件规则。如果要创建一个条件规则来显示已隐藏的视觉对象，请在属性窗格的规则菜单中选择原定设置为隐藏此视觉对象。

> **Note**
>
> 在开始之前，请创建参数和相应的参数控件，作为新条件规则的基础。支持的参数是字符串参数和数字参数。有关参数和参数控件的更多信息，请参阅 Amazon Quick 中的参数。

设置条件规则

1. 在 Q u ick 主页上，选择 “分析”，然后选择要自定义的分析。
2. 选择要添加规则的视觉对象。
3. 在视觉对象右上角的菜单上，选择属性。
4. 在左侧显示的属性窗格中，选择交互，然后选择规则。
5. 选择添加规则。
6. 在添加规则窗格的第一个菜单中选择所需参数。
7. 在添加规则窗格的第二个菜单中选择所需条件。对于字符串参数，支持的条件为等于、开头为、包含和不等于。对于数字参数，支持的条件为等于、开头为、包含和不等于。
8. 输入条件规则要满足的值。

   > **Note**
   >
   > 值区分大小写。

9. 选择添加规则，将新的条件规则应用于视觉对象。要取消规则，请选择取消。

您也可以编辑和删除条件规则。

编辑条件规则

1. 在视觉对象右上角的菜单上，选择属性。
2. 在左侧显示的属性窗格中，选择交互，然后选择规则。
3. 选择要编辑的规则右侧的菜单图标，然后选择编辑。
4. 执行所需的更改，然后选择保存。

删除条件规则

1. 在视觉对象右上角的菜单上，选择属性。

2. 在左侧显示的属性窗格中，选择交互，然后选择规则。
3. 选择要编辑的规则右侧的菜单图标，然后选择删除。

使用条件规则

只要设置了与参数和参数控件相关的条件规则，您就可以使用参数控件来启用或禁用已设置的条件规则。

启用条件规则

1. 在 Q u ick 主页上，选择 “分析”，然后选择要自定义的分析。
2. 在 “控件” 栏上，选择下拉图标。
3. 选择与您创建的条件规则关联的参数控件。
4. 选择与您通过参数菜单创建的条件规则关联的值。您还可以在搜索值方框中输入所需的值。

> **Note**
>
> 值区分大小写。

选择正确的值会让视觉对象根据您设置的规则显示或消失。

您也可以将参数控件引入视觉对象所在的工作表。如果希望参数控件位于与其关联的视觉对象旁边，或者想向控件添加条件规则以使其仅在满足特定条件时才显示，这会非常有用。

将参数控件引入工作表

1. 在 Q u ick 主页上，选择 “分析”，然后选择要自定义的分析。
2. 在 “控件” 栏上，选择要移动的控件。
3. 从控件的右上角打开菜单选项菜单。
4. 选择移至工作表。

将参数控件移回控件栏

1. 在控制面板上选择要移动的参数控件。
2. 从控件的右上角打开菜单选项菜单。

3. 选择移至工作表顶部。

Amazon Quick 中的参数

参数 是一种命名变量，可以传输值供操作或对象使用。通过使用参数，您可以为控制面板用户创建更简单的方式，让他们以技术性较低的方式与控制面板功能进行交互。此外，参数还可将控制面板连接起来，让控制面板用户能够深入了解不同分析中的数据。

例如，控制面板用户可以使用列表选择一个值。该值设置一个参数，而参数将某个筛选条件、计算或 URL 操作设置为选定的值。然后，控制面板中的视觉对象对用户的选择做出响应。

要使参数可供控制面板查看者访问，您需要添加参数控制。您可以设置级联控件，使在某个控件中的选择对显示在另一个控件中的选项进行筛选。控件可以显示为选项列表、滑块或文本输入区域。如果不创建控制，您仍可将值传递到控制面板 URL 中的参数。

为了让参数起作用，无论是否有相关控件，都需要将其连接到分析中的某些内容。您可以在以下内容中引用参数：

- 计算字段（多值参数除外）
- 筛选条件
- 控制面板和分析 URL
- 操作
- 整个分析中的标题和描述

使用参数的一些方法如下所示：

- 利用计算，您可以转换在分析中显示的数据。
- 如果您向要发布的分析添加了一个包含筛选条件的控件，控制面板用户就可以筛选数据而不创建自己的筛选条件。
- 通过使用控件和自定义操作，您可以让控制面板用户设置 URL 操作的值。

主题

- 在 Amazon Quick 中设置参数
- 在 Amazon Quick 中使用带有参数的控件
- 在 Amazon Quick 中创建参数默认值

- 连接到 Amazon Quick 中的参数

在 Amazon Quick 中设置参数

使用以下过程创建或编辑基本参数。

创建或编辑基本参数

1. 选择要使用的分析，然后确定要参数化的字段。
2. 从页面顶部的图标列表中选择参数图标。
3. 选择窗格顶部附近的加号（+ 添加）以添加新参数。

   通过先选择参数名称旁边的 v 形图标，然后选择 Edit parameter (编辑参数) 来编辑现有参数。
4. 对于名称，请输入参数的字母数字值。
5. 对于数据类型，选择字符串、数字、整数或日期时间，然后完成以下步骤。

   - 如果您选择字符串、数字或整数，请执行以下操作：
     1. 对于值，请选择单值或多值。

        对于只能包含一个值的参数，请选择“单值”选项。对于可以包含一个或多个值的参数，请选择“多值”。多值参数不能是 `datetime` 数据类型。它们也不支持动态默认值。

        要将某个现有参数在单值和多值之间切换，请删除并重新创建该参数。
     2. （可选）对于静态默认值或静态多个默认值，请输入一个或多个值。

        如果未提供动态默认值或 URL 参数，将在第一个页面加载期间使用此类型的静态值。
     3. （可选）选择默认显示为空白。

        选择此选项，将多值列表的默认值显示为空白。此选项仅适用于多值参数。
   - 如果选择日期时间，则执行以下操作：
     1. 对于时间粒度，选择日、小时、分钟或秒。
     2. 对于默认日期，请选择固定日期或相对日期，然后执行以下操作：
        - 如果选择的是固定日期，请使用日期和时间选择器输入日期和时间。
        - 如果选择的是相对日期，请选择一个滚动日期。您可以选择今天、昨天，也可以指定筛选条件（开始时间或结束时间）、范围（当前日期、前一天或后一天）和期限（年、季度、月、周或天）。
6. （可选）选择设置动态默认值，针对用户创建默认值。

动态默认值 是针对控制面板的第一个页面加载的每用户默认值。使用动态默认值为每个用户创建个性化视图。

计算字段不能用作动态默认值。

动态默认值不会阻止用户选择其他值。如果您想保护数据，则可以添加行级别锁定。有关更多信息，请参阅 使用采用基于用户的规则的行级别安全性限制对数据集的访问。

仅当选择单值参数时，才会显示此选项。多值参数不能具有动态默认值。

> **Note**
>
> 如果选择多值参数，屏幕将更改以删除默认选项。相反，您会看到一个包含文本 Enter values you want to use for this control (输入要用于此控件的值) 的框。您可以在该框中输入多个值（一行一个）。这些值用作参数控件中的默认选定值。此处的值与您选择为该参数控件输入的值联合起来使用。有关参数控制的更多信息，请参阅参数控制。

7. （可选）设置保留值以确定全选值的值。参数的保留值是您选择全选作为参数值时分配给参数的值。当您设置参数的特定保留值时，该值不再被视为数据集中的有效参数值。保留值不能用于任何参数使用者，例如筛选条件、控件和计算字段以及自定义操作。此外，该值不会显示在参数控件列表中。您可以从推荐值、Null 和自定义值中进行选择。推荐值是默认值。如果您选择推荐值，则会根据值类型将保留值设置为以下值：

   - 字符串："ALL_VALUES"
   - 数字："Long.MIN_VALUE"-9,223,372,036,854,775,808
   - 整数：Int.MIN_VALUE"-2147483648

   要在新参数中设置保留值，请在创建新参数页面或编辑参数页面中选择高级设置下拉列表，然后选择所需的值。

8. 选择 Create（创建）或 Update（更新）以完成创建或更新参数。

创建参数后，您可以用各种方式使用它。您可以创建一个控件（如按钮），以便能为您的参数选择一个值。有关更多信息，请参阅以下部分。

在 Amazon Quick 中使用带有参数的控件

在控制面板中，参数控件显示在数据表顶部，该表包含一组视觉对象。通过提供一个控件，可以允许用户选择要在预定义的筛选条件或 URL 操作中使用的值。控制面板用户可以使用控件在控制面板上的所有视觉对象数据集中应用筛选，不必自行创建筛选条件。

以下规则适用：

- 要创建或编辑参数的控件，请确保该参数存在。
- 多选列表控件与分析 URL、控制面板 URL、自定义操作和自定义筛选条件兼容。筛选条件必须等于或不等于提供的值。不支持其他比较。
- 列表最多显示 1,000 个值。如果不同的值超过 1,000 个，则会出现一个搜索框，供您筛选列表。当筛选后的列表包含的值少于 1,001 个时，列表的内容将显示为行项目。
- Style (样式) 选项仅显示适用于参数的数据类型和单值或多值设置的样式类型。如果要使用的样式不在列表中，请使用适当的设置重新创建参数，然后重试。
- 如果参数链接到数据集字段，则该字段必须是实际字段。不支持计算字段。
- 值按字母顺序在控件中显示，除非有超过 1,000 个不同的值。然后，控件改为显示搜索框。每次搜索要使用的值时，它都会启动一个新的查询。如果结果包含 1,000 个以上值，则您可以使用分页滚动值。支持通配符搜索。要了解有关通配符搜索的更多信息，请参阅 使用通配符搜索。

使用以下过程为现有参数创建或编辑控件。

创建或编辑现有参数的控件

1. 选择一个现有参数的上下文菜单（参数名称旁边的 v 图标），然后选择 Add control（添加控件）。
2. 输入一个名称为新控件提供标签。此标签显示在工作区顶部，随后显示在显示控制面板的工作表顶部。
3. 从以下选项中选择一个控件样式：

    - 文本字段

      文本字段允许您键入字段自身的值。数字和文本（字符串）都适用于文本字段。

    - 文本字段 – 多行

      多行文本字段允许您键入字段自身的值。使用此选项，您可以选择用换行符、逗号、竖线（|）或分号来分隔在参数控件中输入的值。数字和文本（字符串）都适用于文本字段。

- 下拉菜单

  下拉列表控件可用于选择单值。数字和文本（字符串）适用于列表控件。

- 下拉菜单 – 多选

  列表控件可用于选择多个值。数字和文本（字符串）适用于列表控件。

- 列表

  列表控件可用于选择单值。数字和文本（字符串）适用于列表控件。

- 列表 – 多选

  列表控件可用于选择多个值。数字和文本（字符串）适用于列表控件。

- Slider

  滑块可让用户通过将控件从滚动条的一端滑动到另一端来选择数字值。滑块与数字结合使用。

- Date-picker

  您可以使用日期选择器从日历控件中选择日期。选择添加日期选择器控件时，可以自定义如何设置控件中的日期格式。为此，对于日期格式，请使用 在 Quick 中自定义日期格式 中所述的标记输入所需的日期格式。

4. （可选）如果选择下拉控件，屏幕将展开，以便您可以选择要显示的值。您可以指定一系列值，或使用数据集中的字段。选择以下任一选项：

   - Specific values（特定值）

     要创建特定值的列表，请在每行键入一个值（没有用于分隔的空格或逗号），如以下屏幕截图所示。

     这些值在控件中按字母顺序显示，而不是按输入顺序显式。

   - 链接到数据集字段（Link to a data set field）

     要链接到某个字段，请选择包含您字段的数据集，然后从列表中选择该字段。

     如果您更改了参数中的默认值，请选择控件上的 Reset（重置）以显示新值。

   在此处选择的值将与参数设置中的静态默认值联合起来使用。

5. （可选）启用选项如果参数配置了默认值，则从控件中隐藏 [全部] 选项。此操作只会显示数据值，并删除在控件中选择所有项目的选项。如果未对参数配置静态默认值，则此选项将不起作用。通过选择参数并选择 Edit parameter (编辑参数)，可在添加控件后添加默认值。
6. （可选）您可以限制控件中显示的值，使它们仅显示对其他控件中选择的值有效的值。这称为级联控件。

   要创建级联控件，请选择 Show relevant values only (仅显示相关值)。选择一个或多个能够更改此控件显示内容的控件。

   创建级联控件时，以下限制适用：

   - 级联控件必须与同一数据集中的数据集列相关联。
   - 子控件必须是下拉列表或列表控件。
   - 对于参数控件，子控件必须链接到数据集列。
   - 对于筛选条件控件，子控件必须链接到筛选条件（而不是仅显示特定值）。
   - 父控件必须是以下任一类型：
     - 字符串、整数或数字参数控件。
     - 字符串过滤器控件（不包括 Top-Bottom 过滤器）。
     - 非聚合数字筛选条件控件。
     - 日期筛选控件（不包括 Top-Bottom 筛选条件）。
7. 为控件选择完选项后，选择 Add（添加）。

已完成的控件将显示在工作区顶部。上下文菜单（形状像 v）提供了四个选项：

- Reset（重置），用于将用户的选择还原为默认状态。
- 刷新列表仅适用于链接到数据集中字段的下拉菜单。选择 Refresh list（刷新列表）将查询数据以检查更改。控件中使用的数据将被缓存。
- Edit（编辑），用于重新打开控件创建屏幕，使您可以更改设置。

  打开编辑控件窗格后，单击不同的视觉对象和控件即可查看特定视觉对象或控件的格式设置数据。有关设置视觉对象格式的更多信息，请参阅在 Amazon 中快速格式化。
- Delete（删除），用于删除控件。您可以通过选择参数上下文菜单来重新创建它。

为控件配置自定义排序

您可以为参数控件配置自定义排序顺序，以更改值在控制列表中的显示方式。默认情况下，控件按用户定义的顺序显示值。您可以将其自定义为按升序或降序排序，或者按数据集中的相关字段排序。

为控件配置自定义排序

1. 在工作表中选择参数控件。
2. 选择铅笔图标打开格式控制窗格。
3. 在 “格式” 控制窗格中，找到 “排序” 部分。
4. 配置排序选项。请注意，排序选项取决于控件是使用特定值还是链接到数据集字段。

按控件类型对选项进行排序

使用特定值对控件进行排序

如果控件使用特定值，请选择以下排序选项之一：

- 升序 (A—Z，0—9)-按升序对值进行排序。
- 降序 (Z—A，9—0)-按降序对值进行排序。
- User-defined order — 按您输入的确切顺序显示值，不进行任何自动排序。这是默认值。

链接到数据集字段的排序控件

如果控件链接到数据集字段，则可以按控件自己的列或同一数据集中的其他字段进行排序。

- 按控制列排序-根据控件链接到的字段对值进行排序。选择排序方向（升序或降序），也可以选择聚合函数。选择 “无聚合”，按原始列值排序。
- 按其他字段排序-根据任何分析数据集中的列对值进行排序。对于计算字段，只有标量（非聚合）计算列可用。选择排序依据字段、排序方向和聚合函数。这对于按相关指标对值进行排序很有用，例如按总收入对区域进行排序。

> **Note**
>
> 可用的聚合函数取决于所选列的数据类型。对于数值字段，选项包括无聚合、总和、平均值、计数、非重复计数、最小值、最大值、中位数、百分位数、变量和标准差。对于非数值字段，选项包括 “无聚合”、“计数” 和 “非重复计数”。

在工作区中，您还可以调整控件的大小和重新整理控件。控制面板用户在您执行这些操作时可以看到控件，只不过不能编辑或删除控件。

在 Amazon Quick 中创建参数默认值

通过本节可详细了解可用的参数默认值的类型以及如何设置各个默认值。

每个字段都可以有一个参数和一个与之关联的控件。如果有人查看控制面板或电子邮件报告，任何配置了静态默认值的工作表控件都会使用静态默认值。默认值可以更改数据的筛选方式、自定义操作的行为方式以及动态工作表标题中显示的文本内容。电子邮件报告还支持动态默认值。

最简单的默认值是静态（不变）默认值，会向所有人显示相同的值。作为控制面板的设计者，您可以选择默认值。使用控制面板的人无法对其进行更改。不过，此人可以从控件中选择任何值。设置默认值并不能改变这一点。要限制人员可以选择的值，请考虑使用行级别安全性。有关更多信息，请参阅 使用采用基于用户的规则的行级别安全性限制对数据集的访问。

创建或编辑适用于所有人的控制面板视图的静态默认值

1. 选择要编辑的参数旁边的上下文菜单 (v)，或通过执行 在 Amazon Quick 中设置参数 中的步骤创建新参数。
2. 为静态默认值输入一个值来设置静态默认值。

要根据正在查看控制面板之人显示不同的默认值，请创建动态默认参数（DDP）。使用动态默认值需要做一些准备工作，以便将人员映射到分配给他们的默认值。首先，您需要创建数据库查询或数据文件，其中包含要显示的人员、字段和默认值的有关信息。您将此类信息添加到数据集中，然后将该数据集添加到分析中。接下来，您可以找到可用于收集信息、创建数据集以及向参数添加动态默认值的过程。

创建动态默认值的数据集时，请遵循以下指南：

- 建议您使用单个数据集来包含用户或用户组的逻辑分组的所有动态默认定义。如果可以，请将其保存在单个表或文件中。
- 我们还建议数据集中的字段名称应与分析中的字段名称极为匹配。并非所有数据集字段都需要成为分析的一部分，例如在多个控制面板中使用相同的数据集作为默认数据集。字段可以按任何顺序排列。
- 不建议您将用户名和组名称合并到同一列甚至同一数据集中。这种配置需要更多的维护和问题排查工作。
- 如果您使用逗号分隔的文件来创建数据集，请确保删除文件中值之间的所有空格。以下示例演示了正确的逗号分隔值（CSV）格式。用单引号或双引号将包含非字母数字字符（如空格、撇号）的文本

（字符串）括起来。您可以用引号将日期或时间字段括起来，但这不是必要操作。例如，如果数字包含特殊字符，则可以用引号将数字字段括起来，如下所示。

```
"Value includes spaces","Field contains ' other characters",12345.6789,"20200808"
ValueWithoutSpaces,"1000,67","Value 3",2020-AUG-08
```

- 创建数据集后，请务必仔细检查 Quick 为字段选择的数据类型。

在开始之前，您需要即将拥有动态默认值人员的用户名或组名列表。要生成用户或组列表，您可以使用 Amazon CLI 来获取信息。要运行 CLI 命令，请确保您已经安装并配置 Amazon CLI 。有关更多信息，请参阅《Amazon CLI 用户指南》中的安装 Amazon CLI。

这只是如何获取用户名或组名列表的一个示例。使用最适合自己的方法就行。

识别动态默认参数（DDP）的用户

- 列出单个用户名或组名：
  - 要列出单个用户名，请添加一列来识别您 DDP 的用户。此列应包含每个人的系统用户名，他们使用该用户名从您的身份提供商连接到 Quick。此用户名通常与某人 @ 符号之前的电子邮件别名相同，但并非总是如此。

    要获取用户列表，请使用 ListUsersQuick API 操作或 Amazon CLI 命令。CLI 命令如下例所示。为您的身份提供者指定 Amazon Web Services 区域 ，例如 `us-east-1`。

    ```
    awsacct1="111111111111"
    namespace="default"
    region="us-east-1"

    aws quicksight list-users --aws-account-id $awsacct1 --namespace $namespace --
    region $region
    ```

    以下示例通过添加一个将结果限制在活动用户范围内的查询来修改前面的命令。

    ```
    awsacct1="111111111111"
    namespace="default"
    region="us-east-1"

    aws quicksight list-users --aws-account-id $awsacct1 --namespace $namespace --
    region $region --query 'UserList[?Active==`true`]'
    ```

结果集类似于以下示例。此示例摘自 JSON 输出 (--output json)。拥有联合用户名的人员具有以单词 federated 开头的主体 ID。

```
[
    {
        "Arn": "arn:aws:quicksight:us-east-1:111111111111:user/default/
anacasilva",
        "UserName": "anacarolinasilva",
        "Email": "anacasilva@example.com",
        "Role": "ADMIN",
        "Active": true,
        "PrincipalId": "federated/iam/AIDAJ64EIEIOPX5CEIEIO"
    },
    {
        "Arn": "arn:aws:quicksight:us-east-1:111111111111:user/default/Reader/
liujie-stargate",
        "UserName": "Reader/liujie-stargate",
        "Role": "READER",
        "Active": true,
        "PrincipalId": "federated/iam/AROAIJSEIEIOMXTZEIEIO:liujie-stargate"
    },
    {
        "Arn": "arn:aws:quicksight:us-east-1:111111111111:user/default/embedding/
cxoportal",
        "UserName": "embedding/cxoportal",
        "Email": "saanvisarkar@example.com",
        "Role": "AUTHOR",
        "Active": true,
        "PrincipalId": "federated/iam/AROAJTGEIEIOWB6BEIEIO:cxoportal"
    },
    {
        "Arn": "arn:aws:quicksight:us-east-1:111111111111:user/default/
zhangwei@example.com",
        "UserName": "zhangwei@example.com",
        "Email": "zhangwei@example.com",
        "Role": "AUTHOR",
        "Active": true,
        "PrincipalId": "user/d-96123-example-id-1123"
    }
]
```

- 要列出组名，请添加一列来识别包含您 DDP 用户名的组。此列应包含用于从您的身份提供商连接到 Quick 的系统组名称。要确定可以添加到数据集的群组，请使用以下一个或多个 Quick API 操作或 CLI 命令：
  - ListGroups— 按 Amazon Web Services 账户 ID 和命名空间列出包含您的身份提供商 Amazon Web Services 区域 的 Quick 群组。
  - ListGroupMemberships— 列出指定的 Quick 组中的用户。
  - ListUserGroups— 列出 Quick 用户所属的快速群组。

  您也可以要求自己的网络管理员查询身份提供者来获取此信息。

接下来的两个过程提供了有关如何完成为动态默认值创建数据集的说明。第一个过程是为单值 DDP 创建数据集。第二个过程是为多值 DDP 创建数据集。

为单值 DDP 创建数据集

1. 使用单值参数创建数据集列。查询或文件中的第一列应适用于使用控制面板的人员。该字段可以包含用户名或组名。但是，对群组的支持仅在 Quick Enterprise 版本中可用。
2. 对于显示单值参数的动态默认值的每个字段，请向数据集添加一列。列名无关紧要，您可以使用与字段或参数相同的名称。

   Single-value 只有当用户实体和动态默认值的组合对于该参数的字段来说是唯一的，则参数才会按指定方式起作用。如果用户实体的默认字段有多个值，则该字段的单值控件会改为显示静态默认值。如果未定义静态默认值，则该控件不会显示默认值。使用组名时请务必小心，因为有些用户名可以是多个组的成员。如果这些组具有不同的默认值，则此类用户名充当重复条目。

   以下示例演示了似乎包含两个单值参数的表。我们之所以作出这样的假设，是因为没有用户名与多个默认值配对。为了让该表更易于理解，我们在分析的字段名称前添加单词 `'default'`。因此，您可以通过执行以下语句来读取该表，并更改每行的值：由 `anacarolinasilva` 查看时，控件会显示默认区域 `NorthEast` 和默认分段 `SMB`。

Viewed-by	Default-region	Default-segment
anacarolinasilva	NorthEast	SMB
liujie	SouthEast	SMB
saanvisarkar	NorthCentral	SMB

Viewed-by	Default-region	Default-segment
zhangwei	SouthCentral	SMB

3. 将此数据导入 Quick，然后将其另存为新数据集。
4. 在分析中添加自己创建的数据集。分析至少需要使用一个与您为默认值定义的列相匹配的其他数据集。有关更多信息，请参阅 向分析中添加数据集。

为多值 DDP 创建数据集

1. 使用多值参数创建数据集列。查询或文件中的第一列应适用于使用控制面板的人员。该字段可以包含用户名或组名。但是，对群组的支持仅在 Quick Enterprise 版本中可用。
2. 对于显示多值参数的动态默认值的每个字段，请向数据集添加一列。列名无关紧要，您可以使用与字段或参数相同的名称。

   与单值参数不同，多值参数允许与参数关联的字段中存在多个值。

   以下示例演示了似乎包含一个单值参数和一个多值参数的表。我们之所以作出这样的假设，是因为每个用户名在一列中有唯一值，而有些用户名在另一列中有多个值。为了让该表更易于理解，我们在分析的字段名称前添加单词 `'default'`。因此，您可以通过执行以下语句来读取该表，并更改每行的值：如果 `viewed-by` 是 `liujie`，则控件显示 `default-region` 值 `SouthEast`、`default-city` 值 `Atlanta`。如果向前读取一行，我们就会看到 `liujie` 在 `default-city` 中也有 `Raleigh`。

Viewed-by	Default-region	Default-city
anacarolinasilva	NorthEast	New York
liujie	SouthEast	Atlanta
liujie	SouthEast	罗利
saanvisarkar	NorthCentral	芝加哥
zhangwei	SouthCentral	达拉斯
zhangwei	SouthCentral	堪萨斯城

在此示例中，无论是单值参数还是多值参数，我们应用 default-region 的参数都能正常生效。如果是单值参数，则两个条目适用于一个用户，因为这两个条目是相同的值，即 SouthEast。如果是多值参数，其仍然有效，只是默认情况下只选择一个值。不过，如果我们将使用 default-city 作为默认值的参数从多值参数更改为单值参数，则不会看到选择这些默认值。相反，如果定义了静态默认值，则该参数使用静态默认值。例如，如果静态默认值设置为 Atlanta，则 liujie 在该控件中选择 Atlanta，而不是 Raleigh。

在某些情况下，静态默认值也可能用作动态默认值。如果是这样，请测试控件用户名，确保使用的默认值不能同时满足这两种属性。

如果一个用户名属于多个组，则指定用户会看到一组默认值，这些值是两个组默认值的并集。

3. 将此数据导入 Quick，然后将其另存为新数据集。
4. 在分析中添加自己创建的数据集。分析至少需要使用一个与您为默认值定义的列相匹配的其他数据集。有关更多信息，请参阅 向分析中添加数据集。

要将动态默认参数添加到分析，请按照以下过程操作。在开始之前，请确保您的数据集包含每个用户名或组名的动态默认值。另外，请确保自己的分析使用的是该数据集。有关这些要求的帮助，请参阅前面的过程。

向分析中添加 DDP

1. 在 Quick 控制台中，选择页面顶部的参数图标，然后选择现有参数。在参数的菜单中选择编辑参数。要添加新参数，请选择参数旁边的加号 (+)。
2. 选择 Set a dynamic default（设置动态默认值）。
3. 使用您的设置配置以下选项：
   - 具有默认值和用户信息的数据集 – 选择您创建并添加到分析中的数据集。
   - 用户名列 – 要创建基于用户名的默认值，请选择数据集中包含用户名的列。
   - 组名列 – 要创建基于组名的默认值，请选择数据集中包含组名的列。
   - 默认值列 – 选择包含该参数默认值的列。
4. 选择应用保存对设置所作的更改，然后选择更新保存对参数所作的更改。要退出而不保存任何更改，请改为选择取消。
5. 为每个包含动态默认值的字段添加筛选条件，让默认值生效。要了解有关将筛选条件与参数结合使用的更多信息，请参阅 在 Amazon Quick 中使用带参数的筛选条件。

Amazon Quick 对任何用户名不存在于数据集中、未分配默认值或没有唯一默认值的人使用静态默认值。每个人只能有一组默认值。如果不想使用动态默认值，可以设置静态默认值。

连接到 Amazon Quick 中的参数

请在设置参数后使用本节内容，以连接参数并使参数正常工作。

创建参数后，您可以创建参数的使用者。参数使用者 是使用参数值的组件，例如筛选条件、控件、计算字段或自定义操作。

您可以通过其他方式导航到每个选项，如下所示：

- 要创建过滤器，请选择页面顶部的筛选器图标。简言之，是创建一个 Custom Filter (自定义筛选条件) 并启用 Use parameters (使用参数)。列表仅显示符合条件的参数。
- 要为参数添加新控件，请选择页面顶部的参数图标。简言之，是选择参数，然后 Add control (添加控件)。
- 要在计算字段中使用参数，请编辑现有的计算字段，或通过选择左上角的 Add (添加) 添加新字段。参数列表显示在字段列表下方。

> **Note**
>
> 不能为计算字段使用多值参数。

- 要创建 URL 操作，请选择视觉对象上的 v 形菜单，然后选择 URL Actions (URL 操作)。

有关每个主题的更多信息，请参阅下面几节。

主题

- 在 Amazon Quick 中使用带参数的筛选条件
- 在 Amazon Quick 中使用带有参数的计算字段
- 在 Amazon Quick 中使用带有参数的自定义操作
- 在 URL 中使用参数
- 在 Amazon Quick 中使用标题和描述中的参数

在 Amazon Quick 中使用带参数的筛选条件

使用本节内容可以按单值参数值筛选分析或控制面板中的数据。要使用多值参数（带有多选下拉控件的多值参数），请创建一个等于（或不等于）这些值的自定义筛选条件。

在将筛选条件与参数结合使用之前，您应该已经了解如何使用筛选条件。

1. 验证您的分析是否已创建一个参数。从参数或控件菜单中选择编辑，了解正在使用的设置。
2. 从屏幕左侧选择 Filter (筛选条件) 窗格。如果您要使用的字段已经有一个筛选条件，请选择它以打开其设置。否则，请为要按参数筛选的字段创建筛选条件。
3. 选择 Use Parameters (使用参数)。
4. 从 Use parameters（使用参数）下方的列表中选择您的参数。对于文本（字符串）字段，请选择 Custom Filter（自定义筛选条件），然后启用 Use Parameters（使用参数）。

   对于日期字段，选择 Start date（开始日期）和 End date（结束日期）参数，如以下屏幕截图所示。

   对于具有其他数据类型的字段，请选择 Select a parameter（选择一个参数），然后从列表中选择您的参数。

   > **Note**
   >
   > 可以包含多个值的参数必须使用等于或不等于作为比较类型。

5. 选择 Apply (应用) 以保存更改。

通过选择位于分析顶部附近的控件来测试新筛选条件。在本例中，我们使用了没有默认值的基本参数，以及链接到示例数据集（名为 销售管道）中区域字段的动态控件。该控件将查询数据并返回所有值。

如果您删除或重新创建了要在筛选条件中使用的参数，则可以使用新参数更新筛选条件。为此，请打开筛选条件，选择要使用的新参数，然后选择 Apply（应用）。

如果您重命名了某个参数，则不需要更新筛选条件或任何其他使用者。

在 Amazon Quick 中使用带有参数的计算字段

您可以将参数的值传递到分析中的计算字段。在创建计算时，您可以从 Parameter list (参数列表) 下面的参数列表中选择现有参数。。您无法创建包含多值参数（即具有多选下拉控件的参数）的计算字段。

对于公式，您可以使用任何可用的函数。您可以将查看者的选择从参数控件传递给 ifElse 函数。随后您会得到一个指标。下面是一个示例。

```
ifelse(

${KPIMetric} = 'Sales',sum({Weighted Revenue}),

${KPIMetric} = 'Forecast',sum({Forecasted Monthly Revenue}),

${KPIMetric} = '# Active', distinct_count(ActiveItem),

NULL

)
```

上面的示例创建了一个指标（小数），您也可在字段中使用。然后，在用户从参数控制中选择值时，视觉对象会更新以体现其选择。

在 Amazon Quick 中使用带有参数的自定义操作

通过使用自定义操作，您可以选择视觉对象中的数据点或从上下文菜单中选择操作名称以启动 URL 或筛选视觉对象。在将 URL 操作与参数一起使用时，您可以动态地将参数传递或发送到 URL。要使其正常工作，您可以设置一个参数，然后在使用 URL action (URL 操作) 操作类型创建自定义操作时在 URL 中使用该参数。发送端和接收端的参数必须具有匹配的名称和数据类型。所有参数都与 URL 操作兼容。

有关创建 URL 操作的详细信息，请参阅在 Amazon Quick Sight 中创建和编辑自定义操作。如果您只希望在链接中使用参数而不创建 URL 操作，请参阅在 URL 中使用参数。

在 URL 中使用参数

您可以在 Amazon Quick 的 URL 中使用参数名称和值，在控制面板或分析中为该参数设置默认值。

以下示例介绍为另一个控制面板设置参数的控制面板 URL。

```
https://us-east-2.quicksight.aws.amazon.com/sn/dashboards/abc123-abc1-abc2-abc3-
abcdefef1234#p.myParameter=12345
```

在上面的示例中，第一部分是指向目标控制面板的链接：https://us-east-2.quicksight.aws.amazon.com/sn/dashboards/abc123-abc1-abc2-abc3-abcdefef1234。第一部分后的井号 (#)) 用于引入片段，其中包含您要设置的值。

Amazon 服务器不会接收或记录片段中的值。此功能确保您的数据值更安全。

后的片段遵循这些规则：

- 参数的前缀为 p.。名称是参数名称，而不是控件名称。您可以打开分析，在左侧边栏上选择 Parameter (参数) 以查看参数名称。
- 使用等号 (=) 设置值。以下规则适用：
  - 文本值不使用引号。
  - 浏览器自动对值中的空格进行编码，因此在手动创建 URL 时无需使用转义字符。
  - 要返回所有值，将参数设置为等于 "[ALL]"。
  - 要将参数的值赋给 null，请将其设置为 %00。例如 p.population=%00。
  - 在自定义操作中，目标参数名称以 $ 开头，例如：<<$passThroughParameter>>
  - 在自定义操作中，参数值显示在尖括号 (<< >>) 内，例如 <<dashboardParameter1>>。控制面板用户看到的是查找值，而不是变量。
- 对于自定义 URL 操作，多值参数在片段中只需要同一参数的一个实例，例如：p.city=<<$city>>
- 对于直接 URL，单个参数的多个值在片段中有同一参数的两个实例。有关示例，请参阅以下内容。
- 使用 & 分隔多个参数。有关示例，请参阅以下内容。

服务器将日期转换为 UTC，并将其以无时区字符串的形式发送到后端。要使用通用协调时间 (UTC) 日期，请不要包括时区。以下是一些有效的日期格式示例：

- 2017-05-29T00%3A00%3A00
- 2018-04-04 14:51 -08:00
- Wed Apr 04 2018 22:51 GMT+0000

```
https://us-east-2.quicksight.aws.amazon.com/sn/dashboards/abc123-
abc1-abc2-abc3-abcdefef1234#p.shipdate=2018-09-30 08:01&p.city=New
 York&p.city=Seattle&p.teamMember=12&p.percentageRank=2.3
```

在浏览器中，此代码将变为以下内容。

```
https://us-east-2.quicksight.aws.amazon.com/sn/dashboards/abc123-
abc1-abc2-abc3-abcdefef1234#p.shipdate=2018-09-30%2008:01&p.city=New
%20York&p.city=Seattle&p.teamMember=12&p.percentageRank=2.3
```

前面的示例设置四个参数：

- shipDate 是一个日期参数：Sept 30, 2018。
- city 是一个多值字符串参数：New York 和 Seattle
- teamMember 是一个整数参数：12。
- percentageRank 是一个小数参数：2.3。

以下示例介绍如何为接受多个值的参数设置值。

```
https://us-east-2.quicksight.aws.amazon.com/sn/dashboards/abc123-abc1-abc2-abc3-
abcdefef1234#p.MultiParam=WA&p.MultiParam=OR&p.MultiParam=CA
```

要根据用户选择的数据点将值从一个控制面板（或分析）传递到另一个控制面板，请使用自定义 URL 操作。您也可以选择手动生成这些 URL，并使用它们共享特定的数据视图。

有关创建自定义操作的信息，请参阅使用自定义操作进行筛选和导航。


在 Amazon Quick 中使用标题和描述中的参数

在 Amazon Quick 中创建参数时，可以在图表和分析的标题和描述中使用这些参数，以动态显示参数值。

您可以在分析的以下区域中使用参数：

- 图表标题和副标题
- 轴标题
- 图例标题
- 参数控件标题
- 工作表标题和描述

下图展示了使用参数的图表标题。



参照以下过程来了解如何在整个分析中向区域添加参数。有关参数和如何创建参数的更多信息，请参阅参数。

向图表标题和副标题添加参数

要了解如何向图表标题和副标题添加参数，请按照以下过程操作。

向图表标题或副标题添加参数

1. 打开要设置格式的视觉对象的属性窗格。
2. 在属性窗格中，选择标题选项卡。
3. 选择显示标题或显示副标题。这些选项可能已被选中。
4. 选择编辑标题或编辑副标题右侧的三个点，然后从列表中选择一个参数。

   该参数将添加到属性窗格中的标题中。在图表中，参数值会显示在标题中。

   有关编辑视觉对象中的标题和副标题的更多信息，请参阅 Quick 中视觉类型上的标题和字幕。

向轴标题添加参数

要了解如何向轴标题添加参数，请按照以下过程操作。

向轴标题添加参数

1. 打开要设置格式的视觉对象的属性窗格。
2. 在属性窗格中，选择要设置格式的轴。
3. 选择显示标题。
4. 选择默认轴标题右侧的三个点，然后从列表中选择一个参数。

   该参数将添加到属性窗格中的轴标题中。在图表中，参数值会显示在轴标题中。

   有关编辑轴标题的更多信息，请参阅 轴线和网格线。

向图例标题添加参数

要了解如何向图例标题添加参数，请按照以下过程操作。

向图例标题添加参数

1. 打开要设置格式的视觉对象的属性窗格。
2. 在窗格窗格中，选择图例。
3. 选择显示图例标题。
4. 选择图例标题右侧的三个点，然后从列表中选择一个参数。

   该参数将添加到属性窗格中的图例标题中。在图表中，参数值会显示在图例标题中。

   有关设置图例格式的更多信息，请参阅 Quick 中关于视觉类型的图例。

向控件标题添加参数

要了解如何向参数控件标题添加参数，请按照以下过程操作。

向参数控件标题添加参数

1. 选择要编辑的参数控件，选择参数控件标题右侧的三个点，然后选择编辑。
2. 在打开的编辑控件页面中选择显示标题。
3. 选择显示名称右侧的三个点，然后从列表中选择一个参数。

   该参数将添加到参数控件标题中。

   有关使用参数控件的更多信息，请参阅 参数控件。

向工作表标题和描述添加参数

要了解如何在分析中向工作表标题和描述添加参数，请按照以下过程操作。

向工作表标题或描述添加参数

1. 在分析页面上，选择应用程序栏中的工作表，然后选择添加标题或添加描述。

   工作表标题或描述会显示在工作表上。
2. 对于工作表标题或描述，请选择右边的三个点，然后从列表中选择一个参数。

   该参数将添加到工作表标题或描述中；当您关闭文本框时，参数值会显示在文本中。

   有关添加工作表标题和描述的更多信息，请参阅 向分析添加标题和描述。

使用自定义操作进行筛选和导航

要为仪表板订阅者（快速阅读器）添加交互式选项，您可以对分析中的一个或多个视觉对象创建自定义操作。使用自定义操作增强控制面板，有助于通过在数据集中添加更多上下文来探索数据。这可以让您更轻松地深入了解详细信息，并在同一控制面板、不同的控制面板或不同的应用程序中找到新的见解。您可以向控制面板中的每个视觉对象添加最多 10 个自定义操作。

在开始之前，建议先做一些规划工作。例如，确定适合进行筛选、打开其他工作表、打开 URL 或发送电子邮件的拟用字段。确定每张工作表中会显示这些字段的小部件。然后决定哪些小部件将包含操作。创建命名方案也是一个好主意，这样操作的名称会在整个分析中保持一致。一致的名称可让使用您分析的人员更轻松地弄清楚该操作将做什么，也能让您更轻松地维护整个分析中可能重复的操作。

操作仅存在于您创建操作的控制面板小部件上，并且在该小部件的父工作表及其显示的子字段的上下文中起作用。您只能在特定类型的小部件上创建操作：视觉对象和见解。您无法将其添加到其他小部件中，例如筛选条件或列表控件。只能从创建自定义操作的小部件中激活自定义操作。

要激活某项操作，使用分析的人员可以在数据点上左键单击（选择）或右键单击（使用上下文菜单）。数据点是数据集中的一个项目，例如折线图上的一个点、数据透视表中的一个单元格、饼图上的一个切片等。如果此人单击视觉对象元素，则会激活选择操作。该操作目前属于分析中操作的选择时类别。如果此人改为右键单击视觉对象元素，则可以从菜单操作列表中进行选择。列出的任何操作目前都属于分析中操作的菜单选项类别。选择时类别可以包含一个且只能包含一个成员操作。

默认情况下，您创建的第一个操作会变成选择操作，即通过左键单击激活的操作。要从选择时类别中删除操作，请将该操作的激活设置更改为菜单选项。保存该更改后，您可以将其他操作的激活设置设为选择。

配置操作时，您可以从三种操作类型中进行选择：

- 筛选条件操作 – 筛选视觉对象或整个工作表中包含的数据。筛选条件默认可用于父视觉对象中的所有字段。默认启用级联筛选条件。筛选操作使用自动生成的字段映射以跨多个数据集工作。

  如果分析使用多个数据集，则可以查看为存在于多个数据集中的字段自动生成的字段映射。为此，如果您正在编辑某个操作，则可以在操作设置的末尾选择查看字段映射。如果您正在查看操作列表，请从每个操作的菜单中选择查看字段映射。字段映射显示在一个新屏幕中，其中显示视觉对象中的初始数据集和所有其他数据集之间的映射。如果没有自动映射任何字段，则会显示一条消息，其中包含指向映射和联接字段的链接。

- 导航操作 – 启用同一分析中不同工作表之间的导航。
- URL 操作 – 打开指向其他网页的链接。如果要打开其他控制面板，请使用 URL 操作。您可以使用 URL 操作将数据点和参数发送到其他 URL。您可以包含任何可用的字段或参数。

  如果 URL 使用 `mailto` 方案，则运行该操作会打开您的默认电子邮件编辑器。

主题

- 添加一键式交互式筛选条件
- 在 Amazon Quick Sight 中创建和编辑自定义操作
- 修复自定义操作
- 了解 Amazon Quick Sight 中自定义操作的字段映射

添加一键式交互式筛选条件

One-click 交互式筛选提供点击式筛选，可从可点击的视觉对象级联到工作表上的所有其他视觉对象和见解。将其添加到分析中，让您从摘要入手，然后深入研究指标，全都可以在同一个控制面板工作表中实现。

设置完成后，在单击数据点（例如折线图中的点）时，您可以立即使用该工作表中其余视觉对象上的所有映射字段进行筛选。如果具有多个数据集，则必须映射所有目标字段，该功能才能正常工作。此外，您只能单击数据点以激活一个操作；所有其他操作是从上下文菜单中激活的。

可以使用以下过程在分析中创建一键式筛选条件。

在视觉对象或见解上创建一键式筛选条件

1. 在分析中，选择要添加交互式筛选的视觉对象或见解。

2. 从右上角的菜单选项下拉菜单中选择操作。
3. 选择筛选同一工作表的视觉对象。此操作会立即添加一键式筛选。
4. 要让每个视觉对象具有交互性，请重复此过程。

在 Amazon Quick Sight 中创建和编辑自定义操作

您可以为希望能添加到视觉对象的每项任务创建一个操作。您创建的操作将成为每个视觉对象或见解功能的一部分。

下表定义了何时使用每种类型的操作。

要执行的操作	操作的类型
添加或自定义交互式筛选条件操作，包括一键式筛选条件	筛选条件操作
在同一个控制面板中打开另一张工作表	导航操作
在同一个 Amazon Web Services 账户的不同控制面板中打开工作表	URL 操作
打开 URL（`https`、`http`）	URL 操作
发送电子邮件 (`mailto`)	URL 操作

您可以为自定义操作设置以下属性和选项：

- 操作名称 – 这是您为操作选择的描述性名称。默认情况下，操作命名为 **`Action 1`**、**`Action 2`** 等。如果自定义操作是从上下文菜单中激活的，在右键单击数据点时，该名称将显示在菜单中。

  要让操作名称动态化，可对其进行参数化。使用操作名称标题附近的加号图标显示可用变量的列表。变量括在尖括号 (<< >>) 中。参数以 $ 为前缀，例如 `<<$parameterName>>`。字段名称没有前缀，例如 `<<fieldName>>`。
- 激活 – 可用的选项有选择或菜单选项。要使用操作，您可以选择数据点（左键单击），或者导航到上下文菜单（右键单击）中的菜单选项。导航操作和 URL 操作列于上下文菜单中间，即颜色选项上方。通过菜单激活的操作也可从视觉对象上的图例中获得。
- 操作类型 – 所需的操作类型。某个操作类型特有的设置仅在您选择操作类型后才会显示。

- 筛选条件操作设置包括：
  - 筛选条件范围 – 要筛选的字段。要筛选所有字段，请选择 All fields (所有字段)。否则，请选取选择字段，然后关闭不想作为目标的项目。

    默认值为所有字段。
  - 目标视觉对象 – 要作为目标的控制面板小部件。要将筛选条件应用于所有视觉对象，请选择所有视觉对象。否则，请选取选择视觉对象，然后关闭不想作为目标的项目。将筛选条件操作应用于其他视觉对象时，该效果称为级联筛选条件。

    默认值为所有视觉对象。

    级联筛选条件应用在特定筛选条件操作的 Target visuals (目标视觉对象) 部分中设置的所有视觉对象。Amazon Quick Sight 最初会评估您的视觉效果并为您预先配置设置。不过，如果需要，您可以更改默认值。您可以在同一工作表或分析中的多个视觉对象上设置多个级联筛选条件。当您使用分析或控制面板时，您可以同时使用多个级联筛选条件，尽管您一次会激活这些筛选条件中的每一个。

    筛选条件操作至少需要一个目标视觉对象，因为筛选条件操作需要一个源和一个目标。要仅筛选当前视觉对象，请通过选择左侧的 Filter (筛选条件) 来改为创建常规筛选条件。
- 导航操作设置包括以下内容：
  - 目标工作表 –作为目标的工作表。
  - 参数 – 发送到目标工作表的参数。选择加号图标以添加现有参数。
- URL 操作设置包括以下内容：
  - URL – 要打开的 URL。URL 操作可以是指向其他应用程序的深度链接。有效的 URL 方案包括 `https`、`http` 和 `mailto`。
  - + (值) - (可选) 要发送到目标 URL 的参数。参数名称以 $ 开头。发送端和接收端的参数必须具有匹配的名称和数据类型。
  - 打开方式 – 要打开 URL 的位置。您可以选择 New browser tab (新的浏览器选项卡)、Same browser tab (相同的浏览器选项卡) 或 New browser window (新的浏览器窗口)。

某些类型的操作允许您包含视觉对象或见解内可用的参数或字段中的值。您可以手动键入这些内容，也可以选择 + 从列表中选择。要让自定义操作起作用，引用的每个字段和参数都必须在父小部件中处于积极使用状态。

可以使用以下过程在分析中创建、查看或编辑自定义操作。

创建、查看或编辑自定义操作

1. 打开分析后，从右上角的菜单选项下拉列表中选择操作。

   现有操作（如果有）会按激活类型显示。要打开或关闭现有操作，请使用操作名称右侧的方框。
2. （可选）要编辑或查看现有动作，请选择动作名称旁边的菜单图标。

   要编辑操作，请选择 (Edit 编辑)。

   要将其删除，请选择 (Delete 删除)。
3. 要创建新操作，请选择下列选项之一：

   - “操作” 标题旁边的 “添加” 图标
   - 定义自定义操作按钮
4. 对于操作名称，请定义一个操作名称。要使操作名称动态化，请使用加号图标添加参数或字段值。
5. 对于激活，请选择操作的运行方式。
6. 对于操作类型，请选择要使用的操作类型。
7. 对于筛选条件操作，请执行以下操作：

   a. 对于筛选条件范围，请选择筛选的范围。

   b. 对于目标视觉对象，请选择筛选条件的级联程度
8. 对于导航操作，请执行以下操作：

   a. 对于目标工作表，请选择目标工作表。

   b. 对于 “参数”，选择 “参数” 标题旁边的加号图标，选择一个参数，然后选择一个参数值。您可以选择所有值、输入自定义值或选择特定字段。
9. 对于 URL 操作，请执行以下操作：

   a. 对于 URL，请输入超链接。

   b. 选择 URL 标题附近的加号图标。然后，从列表中添加变量。

   c. 对于打开方式，请选择如何打开 URL。
10. 完成操作后，在操作面板的底部选择以下任一选项（可能需要向下滚动）：

    - 保存 – 保存所选内容并创建自定义操作。
    - 关闭 – 关闭该自定义操作并放弃所作的更改。
    - 删除 – 删除该操作。

修复自定义操作

要让自定义操作起作用，引用的每个字段和参数都必须在父小部件中处于活动状态。如果源小部件中缺少某个字段，或者分析中缺少某个参数，则该字段或参数的操作将不可用。菜单操作不再包含在上下文菜单中。选择不再响应交互尝试的操作。不过，该小部件在其余方面仍能继续发挥作用，不会向用户显示任何错误。将缺失的字段添加回损坏的视觉对象或见解中，可以修复受损的筛选条件操作和 URL 操作。

以下过程说明了如何修复因某人在未更新操作的情况下删除字段或参数而受损的操作。这些步骤提供了如何修复此问题的基本指导。不过，请根据自己的判断来决定如何或是否应该对分析进行更改。如果您不确定，最好在更改任何内容之前向 Amazon Quick 管理员寻求帮助。例如，可能有一种方法可以还原分析的先前版本，这在您不确定分析发生了什么的时候会更安全。

从受损的操作中移除字段

1. 在起始页中选择分析。然后选择要修复的分析。
2. 选择操作不再起作用的视觉对象或见解。确保其在工作表上得到突出显示。
3. 从右上角的菜单选项下拉菜单中选择操作。
4. 找到要修复的操作，然后选择 “编辑”。
5. 如果操作类型为筛选条件操作，并且您看到一条错误提示此操作使用的字段已删除，请检查筛选条件范围的设置。选定字段只能显示视觉对象中的字段。要禁用已删除的选定字段，选择以下任一选项：

   - 将筛选条件范围设置更改为所有字段。此操作可以让小部件对每个字段进行筛选。
   - 如果要使用选定字段列表，请验证字段列表。如果需要包含另一个字段，则需要先将其添加到视觉对象中。
6. 如果操作类型为导航操作，请按照错误消息中的指示进行操作，该消息会指明导致错误的更改类型。
7. 如果操作类型为 URL 操作，请检查标有双尖括号 (<<FIELD-OR-$PARAMETER>) 变量的 URL 设置。通过选择加号图标打开可用变量列表。删除不在列表中的任何字段或参数。请确保还移除了匹配的 URL 参数及其分隔符（？用于第一个 URL 参数，& 用于后续参数）。以下示例以粗体展示了如果要从视觉对象中移除名为 Product 的字段，会移除哪一部分。

   ```
   https://www.example.com/examplefunction?q=<<Product>
   ```

   ```
   https://www.example.com/examplefunction?q=<<Product>&uact=<<$CSN>
   ```

```
https://www.example.com/examplefunction?pass=yes&q=<<Product>+<<City>&oq=<<Product>
+<<City>&uact=<<$CSN>
```

务必测试新 URL。

8. （可选）要删除操作，请滚动到末尾并选择删除。
9. 完成后，确认对操作所作的更改。滚动到操作窗格底部并选择保存。

   如果关联的控制面板中也存在错误，请再次共享并发布该控制面板来传播所作的修复。

了解 Amazon Quick Sight 中自定义操作的字段映射

自动的字段映射基于完全相同的字段。具有相同名称和数据类型的字段自动跨数据集进行映射。它们的字段名称和数据类型必须完全匹配。它的工作方式类似于联接，但它是根据每个匹配字段的名称和数据类型自动生成的。如果缺少字段，您可以使用缺少字段的数据集中的计算字段创建这些字段。如果不希望某些字段互相映射，您可以重命名这些字段或将其从数据集中删除。

如果允许将所有目标字段用于筛选操作（在 Filter scope (筛选范围) 中），请务必确保映射了这些字段。这样做可以自动应用筛选。如果未映射某些目标字段，则自动筛选无法正常工作。

只有在创建或保存自定义操作时，才会生成映射。因此，在每次作出影响映射的更改后，请确保返回并再次保存该映射。在创建操作时，映射基于当时存在的字段。在保存操作时，在创建自定义操作后重命名的任何映射字段将保持映射状态。不过，如果更改映射字段的数据类型，则会删除映射。

如果映射缺少某些字段，您可以执行以下操作之一以修复该映射：

- 从 Filter scope (筛选范围) 中删除未映射的字段，以仅将映射的字段作为目标。
- 从目标视觉对象中删除相关的视觉对象。
- 创建计算字段来提供映射缺少的字段，然后保存自定义操作。
- 编辑数据集并重命名字段或更改数据类型，然后保存自定义操作。
- 编辑数据集并重命名字段或更改其数据类型，然后重新保存自定义操作。

> **Note**
>
> 映射屏幕上显示的信息显示了您最近一次保存映射时的配置。要刷新或更新视图，请再次保存该操作。

如果您添加或编辑数据集，则不会自动映射或重新映射数据集。这会导致筛选无法正常工作。例如，假设您添加新的数据集，然后为其创建视觉对象。新的视觉对象不会响应筛选操作，因为没有连接它们的字段映射。在进行更改时，请记住再次保存自定义操作以重新进行字段映射。

如果从源视觉对象中删除参数化字段或任何其他目标字段，使用该字段的操作将会中断。在选择数据点时不会激活缺少的字段的操作，或者从上下文菜单中隐藏该操作。

有关为自动字段映射准备数据集的信息，请参阅映射字段。

在 Amazon Quick Sight 中处理像素完美报告

借助 Amazon Quick Sight Pixel Perfect Reports，您可以创建、安排和共享高度格式化的多页 PDF 报告。您还可以使用 Quick Sight 的现有网络界面计划将数据导出为 CSV 文件。过去相互独立的控制面板和报告系统因此实现统一。

报告创建者可以使用 Quick Sight 基于浏览器的创作体验来连接到各种支持的数据源并创建高度格式化的报告。报告创建者同时能够以像素级精度指定图像、图表和表格的精确页面大小、长度及排列方式。然后，作者可以使用 Quick Sight 的日程安排机制来设置和安排向最终用户交付高度个性化的报告，或者将报告存档以备将来使用。

Pixel perfect 报告专为打印或分发而设计。Pixel perfect 报告内容的格式适合纸张大小，即使数据跨越多页，它也会显示表格和数据透视表中的所有数据。它们的格式符合精确的纸张尺寸，您可以精确控制页面布局。每个像素完美报告可以生成多达 1,000 页的 PDF。

Pixel perfect 报告提供以 PDF 或 CSV 格式发布报告时存在的所有可用数据。例如，假设您的表有 1 万行。像素完美报告将整份报告分为多个页面，供读者完整查看。如果您在交互式控制面板报告中纳入上表，则生成的 PDF 包含该表的快照，该快照会填充可滚动浏览的单个页面。这些自定义报告可以通过电子邮件群发形式发送，为个人用户和用户群生成多达数千份个性化 PDF 或 CSV 报告。

> **Note**
>
> 像素完美报告不在`eu-central-2`欧洲（苏黎世）区域提供。

主题

- 开始使用
- 在 Amazon Quick Sight 中根据分析创建报告
- 在 Amazon 快速浏览中格式化报告

- 在 Amazon Quick Sight 中使用像素完美报告
- 在 Quick Sight 中取消订阅分页报告

开始使用

要开始使用 Amazon Quick Sight 像素完美报告，请先为你的 Amazon Quick 账户获取像素完美报告插件。附加组件的定价适用于您的整个 Quick 账户，并非特定于某个地区。订阅 Quick Reporting 后，作者可以开始创建、安排和发送像素完美报告。

获取 Quick pixel 完美报告附加组件

在 Amazon Quick Sight 中处理像素完美报告之前，您必须在 Quick 订阅中添加Pixel-Perfect 报告插件。

要在 Amazon Quick Sight 中获得像素完美报告插件

1. 在快速入门页面上，在右上角选择您的用户名，然后选择快速管理。
2. 选择 “管理订阅”，然后选择 “Pixel-Perfect 报告”。
3. 选择所需订阅计划。您可以选择月度计划或年度计划。
4. 查看 Pixel-Perfect 报告插件定价信息，然后选择确认订阅。

在你获得 pixel perfect Reports 插件后，你的订阅可能需要几分钟才能生效。当您的订阅生效后，您将能够开始在 Amazon Quick Sight 中创建像素完美报告。

在 Amazon Quick Sight 中根据分析创建报告

Pixel 完美报告是在 Amazon Quick Sight 中的分析表级别创建的。在现有分析中创建新分析或新工作表时，您可以选择将新工作表设置为交互式仪表板还是 Pixel 完美报告。这样，您可以仅对交互式仪表板进行分析，仅对像素完美报告进行分析，也可以进行包括交互式仪表板和像素完美报告的分析。

有三种方法可以创建像素完美报告。您可以在分析中根据新工作表创建新报告，可以在仪表板中复制交互式工作表，也可以复制已经存在的像素完美报告。使用以下步骤创建像素完美报告。

在 Amazon Quick Sight 中根据分析创建报告

根据新分析创建像素完美报告

1. 在快速主页上，选择分析，然后选择新建分析。
2. 选择要包含在新分析中的数据集，然后选择右上角的在分析中使用。

3. 在出现的 “新建工作表” 弹出窗口中，选择 “像素完美报告”。
4. （可选）为像素完美报告选择所需的纸张尺寸。可从以下选项中进行选择：

   - 美国信纸（8.5 x 11 英寸）
   - 美国法律用纸（8.5 x 14 英寸）
   - A0（841 x 1189 毫米）
   - A1（594 x 841 毫米）
   - A2（420 x 594 毫米）
   - A3（297 x 420 毫米）
   - A4（210 x 297 毫米）
   - A5（148 x 210 毫米）
   - 日本 B4（257 x 364 毫米）
   - 日本 B5（182 x 257 毫米）

   默认纸张尺寸为美国信纸（8.5 x 11 英寸）
5. （可选）为工作表选择纵向或横向排列方式。默认选项为纵向排列。
6. 选择 “添加”。

如果要在现有分析中创建新的像素完美报告，请在分析中选择工作表选项卡右侧的加号 (+) 图标，然后按照上述步骤中的步骤 3-6 进行操作。

使用 Amazon Quick Sight 中的现有控制面板创建报告

您还可以通过复制交互式工作表并将重复的工作表转换为像素完美报告来创建像素完美报告。

使用交互式工作表创建像素完美报告

1. 从要在分析中复制的工作表中，选择您想要转换的工作表名称旁边的下拉菜单。
2. 选择复制到报告。

您可以将交互式工作表转换为像素完美报告，但不能将像素完美报告转换为交互式工作表。

在 Amazon Quick Sight 中复制现有报告

本节旨在介绍如何复制报告。

复制像素完美报告

1. 从要在分析中复制的工作表中，选择您想要转换的工作表名称旁边的下拉菜单。
2. 选择复制。

在 Amazon 快速浏览中格式化报告

使用本节学习如何在 Amazon Quick Sight 中设置像素完美报告的格式。

主题

- 使用分区
- 更改纸张大小、边距和方向
- 在报告中添加和移除分页符
- 在报告中添加或删除视觉对象
- 向报告添加文本框
- 设置分页报告的提示

使用分区

分区是用于存放不同视觉对象的容器，这些视觉对象通过纵向扩展纳入内容。分区一个接一个地呈现直至末尾，以适应配置的分页符和分区设置。页眉和页脚是特殊类型的分区，在报告的每一页均有预定义的大小、位置和重复次数。

像素完美报告中的每个部分都可以独立于报告中的其他部分进行格式化。您可以将视觉对象拖放到任意位置，类似于交互式工作表中的自由型布局。视觉对象也支持重叠、调整大小或者移动到分区前后等操作。此外，您可以更改分区中的边距，从而突出显示视觉对象分组。

Quick Sight 中的每份报告都需要至少一个部分。您可以通过添加多个分区将不同的视觉对象组合在一起，或者控制不同视觉对象分组的呈现顺序。

每个像素完美报告表最多支持 30 个部分，包括页眉和页脚。

使用下面列出的主题来了解有关部分的更多信息。

主题

- 添加、移动和删除分区

- 页眉和页脚
- 分区内边距
- 创建重复部分

添加、移动和删除分区

添加新部分

要向像素完美报表添加新部分，请按以下步骤操作。

向像素完美报告添加新分区

1. 在 Q u ick 主页上，选择 “分析”，然后选择包含要向其添加章节的报告的分析。
2. 选择包含要添加章节的像素完美报告的工作表。
3. 选择左上角的添加（+）图标，然后选择添加分区。

要添加分区，您也可以选择现有分区底部的加号（+）图标并选择添加分区。

如果选择添加分区，新分区会添加到报告底部。

您无法在另一分区中创建分区。如果选择现有分区，然后选择添加分区，则会在报告底部出现新分区。

当像素完美报告中有多个部分时，可以按所需的任何顺序排列它们。

移动部分

移动报告中的分区

1. 选择要移动的分区，然后选择右上角的三点图标打开分区菜单。
2. 选择分区要移往的位置。可从以下选项中进行选择：

    - 将分区移到顶部
    - 向上移动分区
    - 向下移动分区
    - 将分区移到底部

在某些情况下，您无法选择上述某些选项。例如，分区已经位于报告底部，则无法选择向下移动或将分区移到底部。

报告中的各分区按升序命名。当您在报告中向上或向下移动某个分区时，受此移动影响的每个分区均会根据新的升序重命名。

当您从像素完美报告中删除一个分区时，其余部分的名称可能会根据已删除分区所在的位置而发生变化。例如，假设您决定删除 Section 1。在删除该分区时，原本的 Section 2 会在报告中上移变为新的 Section 1。

删除部分

从报告中删除分区

1. 导航到要删除的分区，然后选择右上角的三点图标打开分区菜单。
2. 选择删除。

页眉和页脚

页@@ 眉和页脚是可选的特殊部分，位于像素完美报告的顶部和底部。页眉和页脚通常用于显示基本信息，例如报告的创建日期或页码。您可以按照与报告中常规分区的交互方式与页眉和页脚进行交互。

默认情况下，Amazon Quick Sight 中的每份报告都有一个页眉和一个页脚。要从报告中移除页眉或页脚，请按照下列过程操作。

从像素完美报表中移除页眉或页脚

1. 在像素完美报告中，导航到要删除的页眉或页脚，然后打开On-section。
2. 选择删除。

从报告中删除页眉或页脚，即会从报告的每一页删除页眉或页脚。某些页面不能有页眉或页脚，但其他页面可以有。

如果已从报告中移除页眉或页脚，但希望再次显示页眉或页脚，请按以下过程操作。

向像素完美报表添加页眉或页脚

1. 导航到要添加页眉或页脚的像素完美报告，然后从顶部菜单中选择 “插入”。
2. 选择添加页眉或添加页脚。

分区内边距

您可以使用分区填充来更改像素完美报表中单个分区的边距。默认情况下，报告中的所有分区均使用已配置且应用于整个报告的页边距。您也可以在页眉或页脚中添加分区内边距。您可以使用分区内边距通过创建另一组边距突出显示某分区。在报告中其余分区使用的页边距基础上应用一组新的分区边距。

更改分区的分区内边距

1. 导航到要添加分区内边距的分区，然后打开编辑分区。
2. 在编辑分区的内边距部分，以英寸为单位输入所需内边距。您可以自定义分区每侧（顶部、底部、左侧和右侧）的内边距。

您无法使用分区内边距减少分区边距。例如，如果整个像素完美报告的边距为 1 英寸，则只能使用分区填充来增加该值。

创建重复部分

使用重复部分创建报告特定部分的副本，以显示一个或多个维度值。对重复部分中的数据进行切片，以匹配部分的维度。可以大规模复制重复部分，以减少生成报告所需的时间。

按照以下过程在报告中创建和配置重复部分。

定义重复部分

1. 导航到要添加重复行为的部分，然后选择编辑重复部分（三重面板）。
2. 在打开的编辑部分窗格中，选择添加维度，然后选择要添加的维度。
3. 要添加其他维度，请重复步骤 2。在每个重复截面配置中，您最多可以添加 3 个维度。

重复部分的注意事项

以下限制适用于重复部分。

- 重复部分不支持见解视觉对象。
- 重复部分维度仅来自选择用于分析的最后一个数据集。

创建重复部分后，您可以定义重复部分配置的排序和限制。您也可以使用文本框向重复部分添加系统参数。

定义重复部分中的排序

定义重复部分中的排序

1. 导航到要添加重复行为的部分，然后选择编辑重复部分（三重面板）。
2. 在打开的编辑部分中，选择要更改的维度旁边的省略号（三个点）。
3. 导航到重复选项卡，选择要排序的维度旁边的省略号（三个点），然后选择编辑。
4. 对于排序依据，使用下拉列表选择要作为排序依据的维度。
5. 对于聚合下拉菜单，选择要指定的聚合。
6. 对于排序顺序，选择升序或降序。

定义重复部分中的限制

您可以设置限制，以仅显示重复部分每个维度的一定数量的不同维度值。您可以选择显示 1 到 1000 个不同的值。默认限制为 50。

定义重复部分中的限制

1. 导航到要添加重复行为的部分，然后选择编辑重复部分（三重面板）。
2. 在打开的编辑部分中，选择要更改的维度旁边的省略号（三个点）。
3. 对于限制为，输入要将排序限制为的值数量。您可以输入 1 到 1000 之间的数字。

限制的注意事项

以下限制适用于重复部分中的限制。

- 实例被定义为一个维度的不同值或多个维度的值的唯一组合。
- 如果重复部分中维度的唯一实例数超过 1000，则不会生成 PDF 报告。如果发生这种情况，请尝试以下选项之一。
  - 为您的维度定义限制。
  - 创建工作表级别筛选条件以限制维度值。
  - 使用行级别安全性（RLS）来限制维度值。
  - 应用数据集筛选条件。

向重复部分添加系统参数

您可以使用文本框来向分页报告的重复部分添加系统参数。这使得能够访问用于配置重复部分的维度。需要先配置重复的截面和尺寸，然后才能访问文本框中的尺寸。系统参数只能在重复部分内使用。

从文本框向重复部分添加系统参数

1. 选择所需的文本框视觉对象，然后选择文本框工具栏最右侧的系统参数图标。
2. 从出现的下拉菜单中，选择所需的参数。

向重复部分添加分页符

与部分分页符类似，您可以向重复部分添加分页符。

向重复部分添加分页符

1. 导航到包含要更改的重复行为的部分，然后选择编辑重复部分（三重面板）图标。
2. 在出现的编辑部分窗格的重复选项卡中，选中标题为每个实例后的分页符的复选框。

实例被定义为一个维度的不同值或多个维度值的唯一组合。如果清除每个实例后的分页符复选框，则会移除分页符。

更改纸张大小、边距和方向

在 Amazon Quick Sight 中创建像素完美报告后，您可以随时从 “分析设置” 菜单中更改报告格式、方向和边距。

更改像素完美报告的纸张大小

1. 在 Q u ick 主页上，选择 “分析”，然后选择包含要更改的像素完美报告的分析。
2. 在文件菜单中选择工作表，然后选择布局设置。
3. 打开纸张大小下拉菜单并选择所需纸张尺寸。从以下选项中进行选择：

    - 美国信纸（8.5 x 11 英寸）
    - 美国法律用纸（8.5 x 14 英寸）
    - A0（841 x 1189 毫米）
    - A1（594 x 841 毫米）
    - A2（420 x 594 毫米）

- A3（297 x 420 毫米）
- A4（210 x 297 毫米）
- A5（148 x 210 毫米）
- 日本 B4（257 x 364 毫米）
- 日本 B5（182 x 257 毫米）

4. 选择应用。

更改报告方向

1. 在 Q u ick 主页上，选择 “分析”，然后选择包含要更改的像素完美报告的分析。
2. 在左侧选择设置图标。
3. 选择报告的方向，然后选择应用。

更改报告的边距

1. 在快速入门页面中，选择分析，然后选择包含要更改的像素完美报告的分析。
2. 选择编辑 < 分析设置。
3. 输入您希望报告采用的边距值，然后选择应用。

边距值应用于像素完美报告的每一页。您无法为报告中的特定页面设置自定义设置，但可以使用分区内边距为相应分区设置自定义边距。有关分区内边距的更多信息，请参阅分区内边距。边距值以英寸表示。所有报告的默认边距均为 0.5 英寸。

在报告中添加和移除分页符

您可以在像素完美报表的各个部分之间添加分页符，以组织按页面发布报表时数据的呈现方式。例如，假设报告包含两个分区，每个分区长 2.5 页。默认情况下，Section 2 紧随 Section 1 从报告的第三页开始。如果在 Section 1 末尾添加分页符，即使 Section 1 最后一页仅使用半页，Section 2 仍从新页面开始。如果不希望不同分区共享页面，但又不知道每个分区所需的页数，此功能会有所帮助。

添加或删除分页符

1. 选中您的部分，然后选择左上角的编辑部分图标。
2. 在左侧打开的编辑分区窗格中，选中之后添加分页符复选框。

3. 选择应用。

如果选中之后添加分页符复选框，分页符会出现在该分区末尾处。如果取消勾选之后添加分页符复选框，分页符会从该分区末尾处移除。此外，原本的分区会直接呈现在该分区最后一页的下方，导致这两个分区共享一个页面。

选择现有分区底部的加号（+）图标，然后选择添加分页符或移除分页符，即可在报告中添加或移除分页符。

在报告中添加或删除视觉对象

为像素完美报表中的章节添加视觉效果

1. 在像素完美报告中，选择要向其添加视觉效果的部分。
2. 在视觉对象窗格中选择添加（+）图标。
3. 选择要在报告中使用的视觉对象。

向报告添加视觉对象后，您可以将该视觉对象当作交互式控制面板的一部分与其交互。您可以将视觉效果拖放到任意位置，类似于 Quick Sight 交互式仪表板工作表中的自由形式布局。视觉对象也支持重叠、调整大小或者移动到分区前后等操作。有关在 Amazon Quick Sight 中格式化视觉效果的更多信息，请参阅在 Amazon 中快速格式化。

删除视觉对象

1. 在要删除视觉对象的分区中选择要删除的视觉对象。
2. 选择视觉对象右上角的三点图标打开视觉对象菜单。
3. 选择删除。

当您从像素完美报告的某一部分中删除视觉效果时，您只会从报告中删除该特定视觉对象。位于报告不同分区的任何重复视觉对象都会保留在报告中。

向报告添加文本框

您可以在 pixel perfect 报告中添加文本框，为报告添加上下文。文本框视觉对象也可用于添加指向外部网站的超链接。要自定义字体、字体样式、文本颜色、文本间距、文本对齐方式和文本大小，请使用选择视觉对象时出现的文本框工具栏。

向报告添加文本框

1. 在像素完美报告中，选择要向其添加文本框的部分。
2. 在任务栏中选择文本框图标。
3. 新文本框将出现在所选报告的部分中。

要编辑文本框，请选择该文本框并开始键入所需内容。您可以使用出现的工具栏来更改文本格式和样式。

删除文本框

1. 在要删除文本框的分区中选择要删除的文本框。
2. 选择视觉对象右上角的三点图标打开文本框菜单。
3. 选择删除。

文本框系统参数

使用文本框将系统参数添加到 pixel perfect 报告的页眉和页脚。文本框系统参数显示在文本框工具栏的最右侧。您可以向报告的页眉或页脚添加以下参数：

- 页码：报告的当前页码。
- 报告打印日期：生成报告的日期。

要向文本框添加页码参数，请选择文本框工具栏最右侧的数字（#）图标。要向文本框添加 `PrintDate` 参数，请选择文本框工具栏最右侧的日历图标。

如需更多高级参数选项，请向分页报告添加见解。

设置分页报告的提示

Amazon Quick 作者可以在像素完美的报告上创建提示，以允许控制面板用户筛选按需报告和计划报告中的数据。提示的行为与交互式工作表中的筛选条件或控件的行为相同。

在像素完美报告中定义提示

1. 在像素完美表单上，定义滤镜控件或参数控件。有关工作表筛选条件控件的更多信息，请参阅向分析表添加筛选条件控件。有关参数控件的更多信息，请参阅在 Amazon Quick 中使用带有参数的控件。

2. 在新的筛选条件或参数中，选择所需的提示值。新提示会立即反映在工作表上。
3. 要导出含新提示的报告，请选择文件，然后选择导出为 PDF。

提示不能移动到工作表本身。相反，它们显示在顶部面板上。

为像素完美的报表创建提示并作为仪表板发布后，Quick 作者可以使用新的提示来配置和安排发送给 Quick 仪表板查看者的报告。控制面板查看者还可以使用这些提示来创建自己的计划报告。有关读者生成的报告的更多信息，请参阅在 Amazon Quick Sight 中创建读者生成的报告。

在 Amazon Quick Sight 中使用像素完美报告

当 Amazon Quick 作者发布并发送预定的像素完美报告时，Quick 将生成并保存已发送报告的快照。每当你去查看 pixel perfect 报告的仪表板时，你都会看到最近发送的报告生成的快照。如果尝试查看报告的控制面板，但尚未发送电子邮件报告，则系统会提示您计划首份报告来查看控制面板快照。有关计划电子邮件报告的更多信息，请参阅通过电子邮件安排和发送 Quick Sight 报告。

如果 Quick 作者为 Quick Sight 像素完美报告设置了提示报告，Quick 读者可以使用该提示为自己安排按需报告。有关读者生成的报告的更多信息，请参阅在 Amazon Quick Sight 中创建读者生成的报告。有关像素完美报告提示的更多信息，请参阅设置分页报告的提示。

用户无法像与已发布的交互式表格那样与已发布的像素完美报告进行交互。与交互式表格不同，像素完美报告会生成以视觉对象组或文本框形式呈现的数据的静态快照。这些静态快照在发送报告时生成，因此受众可以在报告中看到最新版数据。Pixel perfect 报告对于生成发票或每周业务评论特别有用。然后，用户可以将当前的像素完美报告与过去生成的报告进行比较，以更好地跟踪其业务数据。

查看报告的快照历史记录

每次您发送预定的像素完美报告时，Amazon Quick 都会保存生成的快照的副本，以供您参考。您可以随时在 Quick 控制台中查看这些快照。

查看报告的快照历史记录

1. 从 Quick 主页中，选择 Dashboards，然后选择要查看其快照历史记录的仪表板。
2. 选择右上角工具栏中的计划图标，然后选择近期快照。
3. 在右侧显示的近期快照窗格中选择要查看的快照，然后选择要下载的文件旁的下载按钮。

在 Quick Sight 中取消订阅分页报告

您可以随时取消订阅 Quick Sight 像素完美报告。取消订阅像素完美报告后，您将无法在 Quick Sight 中创建和安排像素完美报告。您仍然可以访问现有分页报告，但无法进行更改或计划新报告。

取消订阅 Amazon Quick Sight 中的像素完美报告

1. 从 Quick 的任意页面中，在右上角选择您的用户名，然后选择快速管理。
2. 选择左侧的 “管理订阅”。
3. 在 “管理订阅” 页面上，找到 “Pixel-Perfect 报告” 部分，然后选择 “管理”。
4. 向下滚动到所选订阅计划，然后选择取消订阅。

在 Amazon Quick Sight 分析中处理工作表上的项目

使用本节学习如何在 Quick Sight 中创作工作表时使用视觉效果和其他项目

主题

- 在 Quick Sight 分析中添加视觉效果
- 在亚马逊 Quick Sight 的表格上使用主题
- Amazon Quick Sight 中的视觉类型
- 在 Amazon 中快速格式化
- 自定义数据表示方式

在 Quick Sight 分析中添加视觉效果

视觉对象是您的数据的图形化表示。您可以使用不同的数据集和视觉对象类型在分析中创建各种视觉对象。

在创建视觉对象后，您可以通过一系列方式修改该对象，以根据您的需求进行自定义。可能的自定义包括更改映射到视觉对象元素的字段，更改视觉对象类型，对视觉对象数据进行排序或应用筛选条件。

Quick Sight 在一次分析中支持多达 50 个数据集，在单个工作表中支持多达 50 个视觉对象，每次分析最多支持 20 页。

您可以通过多种方式创建视觉对象。您可以选择所需的字段，并使用 AutoGraph 这些字段让 Amazon Quick Sight 确定最合适的视觉类型。或者，也可以选择特定视觉对象类型，然后选择字段对其进行填

充。如果您不确定自己的数据可以为您回答哪些问题，可以在工具栏上选择 “建议”，然后选择 Amazon Quick Sight 建议的视觉效果。我们通过对您的数据进行初步检查来推荐可能适合您的视觉对象。有关的更多信息 AutoGraph，请参阅使用 AutoGraph。

通过依次选择 Add (添加) 和 Add visual (添加视觉对象)，您可以将更多视觉对象添加到工作区。2018 年 6 月 21 日之后创建的视觉对象大小较小，每一行可以放置两个。您可以调整视觉对象的大小并拖放以重新排列它们。

要创建有用的视觉对象，您需要尽可能具体地了解您想要尝试回答哪个问题。它还有助于使用可以回答该问题的最小数据集。这可以帮助您创建更容易分析也更简单的视觉对象。

维度和度量字段

在视觉对象窗格中，维度字段的图标是蓝色的，度量值字段的图标是橙色的。维度是文本或日期字段，它可以是诸如产品等项目。也可以是与度量相关并可用于对它们进行分区的属性，如销售数据的销售日期。度量是用于度量、比较和聚合的数值。您通常通过组合使用维度与度量字段来生成视觉对象，例如，按销售日期 (维度) 排序的销售总额 (度量)。有关不同视觉对象类型需要使用的各种字段类型的更多信息，请参阅Amazon Quick Sight 中的视觉类型部分中的各种视觉对象类型主题。有关更改字段的度量或维度设置的更多信息，请参阅将字段设置为维度或度量。

字段限制

每个视觉对象只能使用一个日期字段。该限制适用于所有视觉对象类型。

您不能对一个视觉对象上的多个维度字段井或拖放目标使用相同的字段。有关字段井和拖放目标需要使用何种字段类型的更多信息，请参阅使用视觉对象字段控件。

搜索字段

如果 Fields list (字段列表) 窗格中有很长的字段列表，可以通过搜索查找特定字段。为此，请选择数据窗格顶部的搜索图标，然后在搜索框中输入搜索词。系统会显示名称中包含该搜索词的任何字段。搜索不区分大小写，不支持通配符。选择搜索框右侧的取消图标 (X) 可返回并查看所有字段。

添加视觉对象

要创建新的视觉对象，请按照以下过程操作。

创建新视觉对象

1. 打开 Quick 控制台。

2. 在 Quick 主页上，选择要向其添加视觉效果的分析。
3. 在分析页面上，从数据窗格顶部的数据集列表中选择要使用的数据集。有关更多信息，请参阅 向分析中添加数据集。
4. 打开可视化窗格，选择添加，然后选择添加视觉对象。

   系统会新建一个空白视觉对象并将焦点设置在它身上。
5. 使用以下选项之一：

   - 从左侧的数据窗格中选择要使用的字段。如果字段不可见，选择可视化即可显示。Amazon Quick Sight 使用它认为与您选择的数据最兼容的视觉类型来创建视觉对象。
   - 选择添加按钮旁边的下拉箭头以选择视觉对象类型。创建视觉对象后，选择要填充的字段。

     1. 在 Visual types (视觉对象类型) 窗格中，选择视觉对象类型的图标。



     字段井显示已可视化的字段。



2. 从数据窗格中，将要使用的字段拖到相应的字段井中。通常，您需要使用以目标字段井的颜色指示的维度或度量字段。如果您选择使用维度字段来填充 Value 字段井，则系统会对其自动应用 Count 聚合函数来创建数值。

   Amazon Quick Sight 使用您选择的视觉类型创建视觉效果。

- 使用建议选项创建视觉对象。

  在工具栏上，选择 Suggested，然后选择建议的视觉对象。

将 Amazon Quick Sight 视觉效果导入分析

Quick Sight 作者可以将 Quick Sight 视觉效果从一个分析或仪表板导入到具有访问权限的新分析中。将视觉对象从 Quick Sight 分析或仪表板导入到另一个 Quick Sight 分析时，会将以下依赖项与视觉对象一起导入。

- 与视觉对象关联的数据集
- 为视觉对象配置的所有参数
- 为视觉对象配置的计算字段
- 筛选条件定义

- 视觉对象属性
- 条件格式设置规则

使用以下章节了解有关导入 Quick Sight 视觉效果的更多信息。

主题

- 注意事项
- 导入视觉对象

注意事项

在导入视觉对象之前，请查看下面的限制。

- 想要导入视觉对象的 Quick Sight 作者必须对要导入视觉对象的分析拥有所有权
- 无法导入筛选条件控件
- 不支持一次从多个工作表导入视觉对象
- 不支持某些用户配置，包括根据书签和警报维护的筛选条件配置

导入视觉对象

使用以下过程将视觉对象从源控制面板或分析导入到其他分析。

1. 打开 Quick 控制台。
2. 打开要导入视觉对象的分析。
3. 选择文件，然后选择导入。或者，您可以在添加工具栏中选择导入图标。
4. 资产浏览器模式将打开。将显示您可以访问的所有合格源分析和控制面板的列表。选择要从中导入视觉对象的构件，然后选择加载。或者，在查找要插入的源搜索栏中输入包含要导入的视觉对象的源构件的名称。选择所需的构件，然后选择加载。
5. 在打开的选择要导入的视觉对象页面中，选择包含要导入的视觉对象的工作表，然后选择要导入的视觉对象。一次只能从一个工作表导入视觉对象。选择了要导入的所有视觉对象后，请选择导入。

导入作业成功完成后，导入的视觉对象将添加到目标分析。导入的视觉对象会保留在源控制面板或分析中配置的原始属性。导入的视觉对象从应用于目标分析的主题继承主题级属性。

复制 Quick Sight 视觉效果

您可以复制视觉对象，以便在相同工作表或不同工作表上制作视觉对象的新副本。

要复制视觉对象，请在 v 形视觉对象菜单上，选择 Duplicate visual to (将视觉对象复制到)，然后选择要显示视觉对象的工作表。显示区域自动显示复制的视觉对象。

复制的视觉对象将保留源视觉对象的所有相同筛选器和设置。但是，如果您将视觉对象复制到另一个工作表上，则其所有复制的筛选器将仅应用于副本。所有复制的筛选器都将缩小应用范围，仅应用于该视觉对象。如果要将筛选器应用于新工作表上的多个视觉对象，请编辑筛选器并更改设置。

参数和控件适用于所有工作表。要使参数控件与您复制到不同工作表的视觉对象一起使用，请在目标工作表上添加筛选器并将其连接到参数。为此，请选择 Custom filter (自定义筛选器) 以作为筛选器类型。

重命名 Amazon Quick Sight 视觉效果

要重命名视觉对象，请按照以下过程操作。

重命名视觉对象

1. 在分析页面上，选择要重命名的视觉对象。
2. 选择视觉对象左上角的视觉对象名称，然后输入一个新名称。
3. 按 **Enter** 或在视觉对象名称字段以外的位置单击以保存新名称。

在 Amazon Quick Sight 中查看视觉数据

Amazon Quick Sight 提供了多种查看视觉效果中显示的数据细节的方法。视觉对象的轴或行和列带有标签（具体取决于视觉对象类型）。将鼠标悬停在视觉对象的任一图形元素上即可显示与该元素关联的数据。某些视觉对象类型使用视觉提示来强调鼠标悬停所在的元素，以便于区分。例如，视觉对象类型可能会更改元素的颜色或突出显示元素。

有关查看视觉对象中的数据的更多信息，请参阅以下部分。

主题

- 查看视觉对象的详细信息
- 滚动浏览视觉对象数据
- 聚焦视觉对象元素


- 排除视觉对象元素
- 在 Quick Sight 中搜索数据中的特定值

查看视觉对象的详细信息

在查看视觉对象时，您可以将光标悬停在任意图形元素上来获取该元素的详细信息。例如，将光标悬停在条形图的单个条形上时，工具提示中会显示该特定条形的相关信息。



将光标悬停在散点图的单个数据点上时，工具提示中也会显示该特定数据点的相关信息。



您可以自定义将光标悬停在图表中的数据上方时会显示的信息。有关更多信息，请参阅 工具提示。

滚动浏览视觉对象数据

对于条形图、折线图和数据透视表，视觉对象的内容可能大于您想要的视觉对象大小。

在这些情况下，会显示清理条，以便您可以减少显示的数据或通过它们进行清理。此过程与您可以通过视频进行清理的方式类似。

要减少清理条的长度，请将鼠标悬停在其一端，直到光标改变形状。然后拖动小部件以使清理条变大或变小。要滚动浏览数据，请单击并按住清理条并将其滑向要查看的一端。

聚焦视觉对象元素

查看视觉对象时，您可以选择要聚焦或排除的数据。要执行此选择，请选择一个元素，例如条形或气泡，或行或列标题。

聚焦或排除数据会导致 Quick Sight 创建筛选器并仅显示您选择的数据。

要删除筛选条件，请选择左侧的 Filters (筛选条件)，然后禁用或删除筛选条件。您还可以使用 Undo (撤消) 以删除筛选条件。

如果视觉对象具有显示类别（维度）的图例，您可以单击图例中的值以查看可用操作的菜单。例如，假设您的条形图在 “颜色” 或 “字段” 中有一个Group/Color字段。条形图菜单显示您可以通过单击或右键单击条形来选择的操作，如下所示：

- 聚焦或排除视觉对象元素
- 更改视觉对象元素的颜色
- 向下钻取层次结构
- 从菜单激活的自定义操作，包括筛选或 URL 操作

排除视觉对象元素

在查看视觉对象时，可以选择视觉对象的某个元素，然后选择聚焦于该元素。例如，可聚焦的元素包括条、气泡或数据透视表中的行或列标题。但有一个例外：您不能排除映射到日期字段的元素。您可以排除一个图表上的多个元素。

排除元素时创建的筛选条件只会从视觉对象中移除该元素。

要再次查看被排除的元素，您可以在应用程序栏上选择 Undo (撤消)；或者，您可以禁用或删除筛选条件。

有关筛选条件的更多信息，请参阅使用 Amazon Quick Sight 筛选数据。

在 Quick Sight 中搜索数据中的特定值

在筛选视觉对象数据、预览异常或使用控制面板中的列表或下拉控件时，您可以快速搜索感兴趣的值。

您可以搜索特定值，也可以搜索包含特定搜索查询的所有值。例如，在 U.S. states 列表中搜索 al 会返回 Al abama、Al aska 和 C al ifornia。

您也可以使用通配符搜索来搜索匹配特定字符模式的所有值。例如，您可以搜索所有以字母 ia 结尾的州，并将结果缩小到加利福尼亚州、格鲁吉亚州、宾夕法尼亚州、弗吉尼亚州和西弗吉尼亚州 U.S。

要在筛选条件或控件中搜索值，请在搜索栏中输入搜索查询。

使用通配符搜索

以下通配符可用于在 Quick Sight 筛选器、列表和下拉列表控件以及异常预览中查找值。

- * – 使用星号搜索与特定位置零到多个字符匹配的值。
- ? – 使用问号匹配特定位置的单个字符。
- \ – 使用反斜杠转义 *、? 或 \ 通配符并在查询中搜索。例如，您可以搜索以问号结尾的短语。

以下是如何在 Quick Sight 搜索查询中使用支持的通配符的示例。

- **al** – 此查询会搜索含 **al** 的所有值并返回 Alabama、Alaska 和 California。
- **al*** – 此查询会搜索以 **al** 开头且以零到多个字符结尾的所有值。它以州列表形式返回阿拉巴马州和阿拉斯加州 U.S。
- ***ia** – 此查询会搜索以零到多个字符开头且以字母 **ia** 结尾的所有值。结果会返回 California、Georgia、Pennsylvania、Virginia 和 West Virginia。
- ***al*** – 此查询会搜索字母 **al** 前后有零到多个字符的所有值。结果会返回 Alabama、Alaska 和 California。
- **a?a?a?a** – 此查询会搜索字母 **a** 之间的精确位置为单个字符的所有值。结果会返回 Alabama。
- **a?a*a** – 此查询会搜索前两个字母 **a** 之间只有一个字符、后两个字母 **a** 之间有多个字符的所有值。结果会返回 Alabama 和 Alaska。
- **How*\?** – 此查询会搜索以 **How** 开头、后接零到多个字符且以问号结尾的所有值。此查询中的反斜杠 (\) 通知 Quick Sight 在每个值中搜索问号，而不是使用问号符号作为通配符。此查询会返回“How are you?”和“How is this possible?”这样的问句。
- ****** – 此查询会搜索以星号开头、后接零到多个字符的值。此查询中的反斜杠 (\) 通知 Quick Sight 在值中搜索实际的星号，而不是使用星号作为通配符。此查询会返回“*all”“*above”和“*below”这样的值。
- ***** – 此查询会搜索以反斜杠开头、后接零到多个字符的值。此查询中的第一个反斜杠 (\) 通知 Quick Sight 在每个值中搜索第二个反斜杠 (\)，而不是使用反斜杠符号作为通配符。此查询会返回 \Home 这样的结果。
- **???** – 此查询会搜索包含三个字符的值。结果会返回 ant、bug 和 car 等值。

从视觉对象中导出数据

> **Note**
>
> 导出文件可以直接通过数据集导入返回信息。如果导入的数据包含公式或命令，则文件易受 CSV 注入影响。因此，导出文件可能会提示安全警告。为避免恶意活动，请在读取导出的文件时关闭链接和宏。

使用 Amazon Quick 控制台，您可以从任何类型的图表或图表中导出数据。导出仅包含所选可视化对象中当前可见的字段中的数据。导出文件中会排除任何被筛选掉的数据。您可以按如下格式导出数据：

- 包含逗号分隔值（CSV）的文本文件，适用于所有视觉对象类型。
- Microsoft Excel 工作簿文件 (.xslx)，仅适用于数据透视表和表格图。

以下规则适用：

- 导出的文件会下载到您当前使用的浏览器中配置的默认下载目录。
- 下载的文件以您从中导出文件的可视化对象命名。为确保唯一性，文件名具有顺序时间戳（Unix epoch 数据类型）。
- 导出为 CSV 格式的默认限制：500 MB 或 100 万行（以先到者为准）
- 导出为 Excel 格式的默认限制：
  - 从数据透视表视觉对象 40 万个单元格或 5 万行
  - 从表视觉对象 80 万个单元格或 10 万行

  > **Note**
  >
  > 通过订阅分页报告，您可以安排以 CSV 和 Excel 格式导出视觉对象，并导出最多 300 万行（CSV）和 1600 万个单元格（Excel）。

- 您无法从见解中导出数据，因为见解会消耗数据却不会包含数据。
- Quick Sight 不支持一次从多个可视化中导出数据。要从同一个分析或控制面板中的其他视觉对象中导出数据，请对每个视觉对象重复该过程。要从控制面板或分析中导出所有数据，您需要使用有效凭证和可用于提取数据的工具连接到原始数据来源。

使用以下步骤从 Amazon Quick Sight 中的可视化中导出数据。在开始之前，请打开包含了待导出数据的分析或控制面板。

导出可视化对象中的数据

1. 选择要导出的可视化对象。确保选中并突出显示可视化内容。
2. 在视觉对象的右上角打开菜单并选择以下任一选项：
   - 要导出为 CSV，请选择导出为 CSV。
   - 要导出为 XSLX，请选择导出为 Excel。此选项仅适用于数据透视表和表格图。
3. 根据您的浏览器设置，会发生以下情况之一：
   - 文件自动进入您的默认下载位置。
   - 出现一个对话框，以便您选择文件名和位置。
   - 出现一个对话框，以便您选择是使用默认软件打开文件还是保存文件。

Quick Sight 中清爽的视觉

当你在 Quick Sight 分析或仪表板中工作时，当你更改影响视觉对象的内容（例如更新参数或筛选控件）时，视觉对象会刷新并重新加载。如果在更改参数或筛选条件后切换到新工作表，则只有受更改影响的视觉对象才会在新工作表上刷新。否则，视觉对象会在切换工作表后每 30 分钟更新一次。这是所有分析和控制面板的默认行为。

如果您想在切换工作表后刷新所有视觉对象，而不管有何更改，则可以对创建的每个分析进行此操作。

每次在分析中切换工作表后刷新所有视觉对象

1. 在 Amazon Quick 中，打开分析。
2. 在分析中，选择编辑 > 分析设置。
3. 在打开的分析设置窗格中，对于刷新选项，开启每次切换工作表时重新加载视觉对象。
4. 选择应用。

删除 Amazon Quick Sight 视觉效果

要删除视觉对象，请按照以下过程操作。

删除视觉对象

1. 在分析页面上，选择要删除的视觉对象。
2. 在视觉对象的右上角处选择视觉对象菜单，然后选择 Delete。

在亚马逊 Quick Sight 的表格上使用主题

您可以使用 Quick Sight Topics 作为分析表的数据模型。当您根据主题创建分析时，您可以从主题中的任何数据集中选择字段，Quick Sight 会根据定义的关系自动执行运行时内部联接。这样就无需在构建分析之前将表预先联接到单个平面数据集中。

根据主题创建分析

要使用主题作为分析的数据模型，请使用以下步骤。

根据主题创建分析

1. 在快捷主页上，在导航窗格中选择数据，然后选择主题选项卡。
2. 打开你要使用的主题。
3. 选择 “创建分析” 。
4. 选择交互式表单，然后选择创建。
5. 在分析中，字段列表显示了主题中所有数据集的列。从多个数据集中选择字段并将其添加到视觉对象中。Quick Sight 根据定义的关系自动执行运行时内部联接。

在分析表中处理主题时，以下规则适用：

- 您必须拥有该主题的所有者或查看者权限才能在分析中使用该主题。
- 当视觉对象引用来自多个数据集的字段时，Quick Sight 使用定义的关系来确定连接路径并在运行时执行内部连接。
- 您可以创建引用主题中不同数据集的列的计算字段。
- Row-level 安全 (RLS) 规则在运行时加入期间强制执行。在每个数据集中，用户只能看到他们有权访问的行的交叉点。
- 主题中的每个数据集可以有自己的独立刷新计划。视觉对象始终反映每个数据集中可用的最新数据。

> **Note**
>
> 分析表中的运行时联接仅使用内部联接语义。两个数据集中没有匹配键的行将从可视结果中排除。如果您需要外部连接行为，请使用 Amazon Quick 聊天中的主题， LLM-powered聊天代理可以根据自定义指令生成带有外部连接的 SQL。

有关创建和配置主题的更多信息，请参阅???。

在分析中启用旧版主题

> **Note**
>
> 以下内容仅适用于旧版主题。有关新主题和旧版主题之间区别的信息，请参阅???。

对于旧版主题，您可以启用分析中的主题来激活 ML-powered 自动数据准备功能，从而加快自然语言主题的创建。自动数据准备会自动选择高价值字段，选择用户友好的字段名称和同义词，并对数据进行格式化以供演示。

自动数据准备将旧版主题与您的分析绑定在一起，并为使用自然语言搜索准备索引。仪表板用户发现链接的主题是在搜索栏中自动选择的，这使他们更容易查询数据集。

以下规则适用于在分析中使用旧版主题：

- 在使用该数据集或使用该数据集的分析创建旧版主题之前，您必须是基础数据集的所有者。
- 您必须是旧版主题的所有者才能将其链接到分析。

启用旧版主题

1. 打开要用于自动数据准备的分析。
2. 在顶部导航栏上，选择主题图标。
3. 选择下列选项之一：
   - 要激活新主题，请选择创建新主题并输入主题标题和可选描述。
   - 要激活现有主题，请选择更新现有主题，然后从列表中选择主题。
4. 选择启用主题以确认选择。

5. 主题处理完毕后，您可以利用它从分析中学习到的知识用自然语言提问。

   现在，当用户导航到仪表板时，会在搜索栏中自动选择链接的主题。

将旧版主题链接到分析后，分析的进一步更新不会自动同步到该主题。作者需要从主题页面手动管理更新主题。

Amazon Quick Sight 中的视觉类型

Amazon Quick Sight 提供了一系列视觉类型，您可以使用这些类型来显示数据。有关每种视觉对象类型的功能的更多信息，请参阅本部分中的主题。

主题

- 度量和维度
- 显示限制
- 隐藏或显示“其他”类别
- 自定义要显示的数据点的数量
- 使用 AutoGraph
- 使用条形图
- 使用箱形图
- 使用组合图
- 使用自定义视觉内容
- 使用圆环图
- 使用漏斗图
- 使用仪表盘图
- 使用热图
- 使用 Highcharts
- 使用直方图
- 使用图像组件
- 使用 KPI
- 使用图层地图
- 使用折线图

- 创建地图和地理空间图
- 使用小倍数
- 使用饼图
- 使用数据透视表
- 使用雷达图
- 使用桑基图
- 使用散点图
- 使用表作为视觉对象
- 使用文本框
- 使用树形图
- 使用瀑布图
- 使用文字云

度量和维度

我们使用术语度量指代用于在视觉对象中进行度量、比较和聚合的数值。度量可以是数字字段 (例如产品成本)，也可以是任意数据类型字段上的数字聚合 (例如事务 ID 数)。

我们使用术语维度或类别指代文本或日期字段，它们可以是项目（如产品），也可以是与度量相关并可用于划分它们的属性。示例包括用于销售数据的销售日期，或用于客户满意度数字的产品制造商。Amazon Quick Sight 会根据字段的数据类型自动将字段识别为度量或维度。

数字字段可以用作维度，例如，邮政编码和大多数 ID 号。在数据准备期间，将此类字段指定为字符串数据类型是非常有用的。这样，Amazon Quick Sight 就会明白它们将被视为尺寸，对执行数学计算没有用处。

您可以在各个分析中更改字段是显示为维度还是度量。有关更多信息，请参阅 维度和度量字段。

显示限制

所有视觉对象类型都对其显示的数据点数量进行了限制，以便查看和分析视觉对象 (如线、条或气泡)。视觉对象选择并显示前 n 行 (不超过该视觉对象类型的限制)。这是根据排序顺序 (如果应用了排序顺序) 或默认顺序选择的。

支持的数据点数因视觉对象类型而异。要了解特定视觉对象类型的显示限制的更多信息，请参阅该类型的主题。

达到视觉对象类型的显示限制时，视觉对象的标题会指示显示的数据点数量。如果数据集很大并希望避免达到视觉对象显示限制，请使用一个或多个筛选条件减少显示的数据量。有关向视觉对象应用筛选条件的更多信息，请参阅使用 Amazon Quick Sight 筛选数据。

对于控制面板和分析，Amazon Quick Sight 支持以下功能：

- 每个控制面板 50 个数据集
- 每个控制面板 20 个工作表
- 每个工作表 30 个可视化对象

> **Note**
>
> Amazon Quick Sight 支持 30 多种不同的视觉类型（图表和可视化类别，例如条形图、饼图和折线图）。每个分析表最多可以包含 30 个任意类型组合的可视实例（单个图表对象）。

您还可以选择在将视觉对象添加到其他类别之前限制要在视觉对象中显示的数据点数量。此类别包含超出您所使用的视觉对象类型的截止限制的所有数据的聚合数据：您所施加的视觉对象类型或基于显示限制的视觉对象类型。您可以使用视觉对象菜单选择是否显示其他类别。散点图、热图、地图、表（表格式报告）或关键性能指标（KPI）上不会显示其他类别。它也不会在 X 轴为日期的折线图上显示该类别。不支持向下钻取到 other 类别。

隐藏或显示“其他”类别

要隐藏或显示“其他”类别，请按照以下过程操作。

隐藏或显示“其他”类别

1. 在分析页面上，选择要修改的视觉对象。
2. 选择视觉对象右上角的视觉对象菜单，然后根据需要选择 Hide "other" category (隐藏“其他”类别) 或 Show "other" category (显示“其他”类别)。

自定义要显示的数据点的数量

您可以选择要在某些视觉对象的主轴上显示的数据点数。在图表中显示此数字后，“其他”类别中将包含任何其他数据点。例如，如果您选择在 200 中包含 10 个数据点，则在图表中显示 10 个数据点，并且 190 个数据点变成“其他”类别的一部分。

要查找此设置，请选择 v 形状的视觉对象菜单，然后选择 Format visual (设置视觉对象格式)。您可以使用下表来确定哪个字段包含数据点设置以及默认情况下视觉对象类型显示的数据点数。

视觉对象类型	在哪里查找数据点设置	数据点的默认数量
条形图、水平	Y-axis— 显示的数据点数量	10000
条形图、垂直	X-axis— 显示的数据点数量	10000
组合图	X-axis— 显示的数据点数量	2,500
热图	行 – 显示的行数 列 – 显示的列数	100
折线图	X-axis— 显示的数据点数量	10000
饼图	Group/Color— 显示的切片数量	20
树形图	分组依据 – 显示的正方形数	100

使用 AutoGraph

AutoGraph 本身不是视觉类型，而是让你让 Amazon Quick 为你选择视觉类型。当您通过选择 AutoGraph 然后选择字段来创建视觉对象时，Amazon Quick 会根据所选字段的数量和数据类型使用最合适的视觉类型。

使用创建视觉效果 AutoGraph

使用以下步骤使用创建视觉对象 AutoGraph。

要创建视觉效果，请使用 AutoGraph

1. 在分析页面上，选择工具栏上的可视化。
2. 在应用程序栏上选择添加，然后选择添加视觉对象。
3. 在 “视觉类型” 窗格上，选择 AutoGraph图标。
4. 在 Fields list (字段列表) 窗格中，选择要使用的字段。

使用条形图

Amazon Quick 支持以下类型的条形图，无论是水平还是垂直方向：

- Single-measure— 单度条形图显示维度的单个度量的值。
- Multi-measure— 多度量条形图显示一个维度的多个度量的值。
- 簇状 – 使用簇状条形图显示维度的单个度量的值，按另一个维度分组。
- 堆叠 – 堆叠条形图与簇状条形图类似，都会显示两个维度的度量。不过，它不是按父维度显示每个子维度的簇状条，而是为每个父维度显示一个条。它在条中使用着色块以显示子维度中的每个项目的相对值。色块反映子维度中每个项目相对于度量总数的值。堆积条形图使用基于选定度量的最大值的比例。
- 100% 堆叠 – 100% 堆叠条形图与堆叠条形图类似。不过，在 100% 堆叠条形图中，色块反映了子维度中每个项目所占的百分比（总计：100%）。

对于不使用组或颜色的视觉对象，条形图在轴上最多显示 1 万个数据点。对于使用组或颜色的视觉对象，它们在轴上最多显示 50 个数据点，并为组或颜色最多显示 50 个数据点。有关 Amazon Quick 如何处理超出显示限制的数据的更多信息，请参阅显示限制。

创建单度量条形图

要创建单度量条形图，请按照以下过程操作。

创建单度量条形图

1. 在分析页面上，选择左侧工具栏上的可视化。
2. 在左上角的应用程序栏上选择添加，然后选择添加视觉对象。
3. 在视觉类型窗格上，选择水平条形图或垂直条形图图标。
4. 从 “字段” 列表窗格中，将维度拖到X-axis或Y-axis字段井中。
5. 从字段列表窗格中，将一个度量拖到值字段井上。

创建多度量条形图

要创建多度量条形图，请按照以下过程操作。

创建多度量条形图

1. 在分析页面上，选择左侧工具栏上的可视化。

2. 在左上角的应用程序栏上选择添加，然后选择添加视觉对象。
3. 在视觉类型窗格上，选择水平条形图或垂直条形图图标。
4. 从 “字段” 列表窗格中，将维度拖到X-axis或Y-axis字段井中。
5. 从字段列表窗格中，将两个或多个度量拖到值字段井上。

创建簇状条形图

要创建簇状条形图，请按照以下过程操作。

创建簇状条形图

1. 在分析页面上，选择左侧工具栏上的可视化。
2. 在左上角的应用程序栏上选择添加，然后选择添加视觉对象。
3. 在视觉类型窗格上，选择水平条形图或垂直条形图图标。
4. 从 “字段” 列表窗格中，将维度拖到X-axis或Y-axis字段井中。
5. 从字段列表窗格中，将一个度量拖到值字段井上。
6. 从 “字段” 列表窗格中，将维度拖到Group/Color字段井中。

创建堆叠条形图

要创建堆叠条形图，请按照以下过程操作。

创建堆叠条形图

1. 在分析页面上，选择左侧工具栏上的可视化。
2. 在左上角的应用程序栏上选择添加，然后选择添加视觉对象。
3. 在视觉类型窗格上，选择水平堆叠条形图或垂直堆叠条形图图标。
4. 从 “字段” 列表窗格中，将维度拖到X-axis或Y-axis字段井中。
5. 从 “字段” 列表窗格中，将维度拖到Group/Color字段井中。
6. 从字段列表窗格中，将一个度量拖到值字段井上。
7. （可选）添加数据标签并显示总计：

    a. 从视觉对象右上角的菜单中选择设置视觉对象格式图标。
    b. 在视觉对象窗格中，选择数据标签。
    c. 切换开关以显示数据标签。

每个度量值的标签显示在图表中，显示总计的选项出现在窗格中。

d. 选中显示总计。

图表中会显示每个条形的总计。

创建 100% 堆叠条形图

要创建 100% 堆叠条形图，请按照以下过程操作。

创建 100% 堆叠条形图

1. 在分析页面上，选择左侧工具栏上的可视化。
2. 在左上角的应用程序栏上选择添加，然后选择添加视觉对象。
3. 在视觉类型窗格上，选择水平堆叠 100% 条形图或垂直堆叠 100% 条形图图标。
4. 从 “字段” 列表窗格中，将维度拖到X-axis或Y-axis字段井中。
5. 从字段列表窗格中，将两个或多个度量拖到值字段井上。

条形图的功能

可以使用下表了解条形图支持的功能。

功能	支持？	评论	有关更多信息
更改图例显示	是，但有例外	Multi-measure 而聚集条形图显示图例，而单度水平条形图则不显示图例。	Quick 中关于视觉类型的图例
更改标题显示	是		Quick 中视觉类型上的标题和字幕
更改轴范围	是		在 Quick 中对视觉类型进行范围和缩放
显示或隐藏轴线、网格线、轴标签和轴排序图标	是		Quick 中视觉类型上的轴和网格线

功能	支持？	评论	有关更多信息
改变视觉对象颜色	是		Quick 中视觉类型中的颜色
聚焦或排除元素	是，但有例外	您可以聚焦或排除图表上的任何条，但将日期字段用作轴维度的情况除外。在这种情况下，您只能聚焦条，但不能排除它。	聚焦视觉对象元素 排除视觉对象元素
排序	是	您可以对您为轴和值选择的字段进行排序。	在 Amazon Quick 中对视觉数据进行分类
执行字段聚合	是	您必须将聚合应用于您为值选择的一个或多个字段，而不能将聚合应用于您为轴或组/颜色选择的字段。	更改字段聚合
添加向下钻取	是	您可以向轴和Group/Color场井中添加向下钻取级别。	在 Quick Sight 中向视觉数据添加向下钻取
显示数据标签	是		Quick 中视觉类型上的数据标签
显示堆叠条形图总计	是	只有当您选择显示数据标签时，才可以在堆叠条形图中显示总计。	堆叠条形图

使用箱形图

箱形图又称箱须图，可将多个来源的数据汇集到一个视觉对象中，从而帮助您作出以数据为导向的决策。使用箱形图能够可视化数据在轴上或随时间的分布情况，例如航班在 7 天时段内的延误情况。箱形图通常按四分位数详细说明信息：

- 最小值 – 不包括异常值的最低数据点。
- 最大值 – 不包括异常值的最高数据点。
- 中位数 – 数据集的中间值。

- 第一四分位数 – 数据集最小数和中位数之间的中间值。第一四分位数不包括最小值或中位数。
- 第三四分位数 – 数据集最大数和中位数之间的中间值。第三四分位数不包括最大值或中位数。

异常值是计算箱形图关键值时不包含的极端数据点。异常值会受到单独计算，因此其数据点不会在创建箱形图后立即出现。箱形图最多显示 1 万个数据点。如果数据集包含的数据点超过 1 万个，则视觉对象右上角会显示一条警告。

箱形图最多支持五个指标和一个分组依据，但不会呈现提供的重复指标。

箱形图支持部分而非所有计算字段。使用 `avgOver` 等窗口函数的任何计算字段都会引发 SQL 错误。

箱形图视觉对象与 MySQL 5.3 及更早版本不兼容。

创建基本箱形图视觉对象

1. 登录 Amazon Quick，网址为https://quicksight.aws.amazon.com/。
2. 打开 “快速”，然后在左侧的导航窗格中选择 “分析”。
3. 选择下列选项之一：
   - 要创建新分析，请选择右上角的新建分析。有关更多信息，请参阅 在 Quick Sight 中开始分析。
   - 要使用现有分析，请选择要编辑的分析。
4. 选择添加、添加视觉对象。
5. 在左下角，从视觉对象类型中选择箱形图的图标。
6. 从字段列表窗格中选择要用于相应字段井的字段。箱形图至少需要一个唯一度量字段。
7. （可选）通过将一个或多个其他字段拖到字段井中来添加向下钻取图层。Group/Color有关添加向下钻取的更多信息，请参阅在 Quick Sight 中向视觉数据添加向下钻取。

   要了解箱形图支持的功能，请参阅 Quick 中按类型排列分析格式。有关自定义选项，请参阅在 Amazon 中快速格式化。

使用组合图

使用组合图，您可以创建一个可视化效果，以显示两种不同类型的数据，例如趋势和类别。组合图也称为折线图和柱（条）形图，因为它们将折线图与条形图组合在一起。条形图对于比较类别非常有用。条形图和折线图对于显示一段时间内的变化都很有用，尽管条形图应显示变化之间的更大差异。

Amazon Quick 支持以下类型的组合图表：

- 簇状条形组合图 – 显示单色条形集，其中每个条形集表示一个父维度，每个条形表示一个子维度。使用此图表可以轻松确定每个条形的值。
- 堆叠条形组合图 – 显示多色条形，其中每个条形表示一个父维度，每种颜色表示一个子维度。使用此图表可以轻松查看父维度中的子维度之间的关系。此图表显示父维度的总值以及每个子项如何加到总值中。要确定每个子维度的值，图表读者必须将颜色部分的大小与该轴的数据标签进行比较。

两种类型的组合图只需要在 X axis 上具有一个维度，但在 Lines 下面还显示至少一个度量时通常更有效。

只有在您要显示条形和线条之间的关系时，才使用组合图。一个很好的经验法则是，如果您需要解释两种图表类型的关系，则可能应该使用两个单独的图表。

由于每个图表的工作方式不同，因此在开始之前了解以下几点可能会有所帮助：

- 每个系列中的数据点以不同的比例进行渲染。组合图使用基于选定度量的最大值的刻度。
- 即使您为每个图表类型选择了相同的刻度，轴上数字之间的距离也不匹配线条和条形之间的距离。
- 为了清楚起见，请尝试在每个数据系列中使用不同的度量单位。

该组合图类似于同时使用两种不同类型的可视化。确保条形（或柱形）中的数据与一条或多条线中的数据直接相关。这种关系从技术上并不是该工具实施的，因此，您必须自行确定这种关系。如果线和条之间没有某些关系，视觉对象将失去意义。

您可以使用组合图视觉对象类型创建单度量或单线图。单度量组合图为一个维度显示一个度量。

要创建多度量图，您可以选择添加多条线或多个条。多度量条形图为一个维度显示两个或更多度量。您可以将条划分为簇状，或堆积这些条。

对于条形图，请将维度作为轴，并将度量作为值。维度通常是以某种方式与度量相关的文本字段，可用于划分度量以查看更详细的信息。图表中的每个条表示您选择的维度中项目的度量值。

对于不使用组或颜色的视觉对象，条形图和折线图在轴上最多显示 2,500 个数据点。对于使用组或颜色的视觉对象，条形图在轴上最多显示 50 个数据点，最多为组或颜色显示 50 个数据点；而折线图最多在轴上显示 200 个数据点，最多为组或颜色显示 25 个数据点。有关 Amazon Quick 如何处理超出显示限制的数据的更多信息，请参阅显示限制。

组合图的功能

可以使用下表了解组合图支持的功能。

功能	支持？	评论	有关更多信息
更改图例显示	是，但有例外	Multi-measure 组合图表显示图例，而单度组合图表不显示图例。	Quick 中关于视觉类型的图例
更改标题显示	是		Quick 中视觉类型上的标题和字幕
更改轴范围	是	您可以设置轴的范围。	在 Quick 中对视觉类型进行范围和缩放
显示或隐藏轴线、网格线、轴标签和轴排序图标	是		Quick 中视觉类型上的轴和网格线
改变视觉对象颜色	是		Quick 中视觉类型中的颜色
聚焦或排除元素	是，但有例外	您可以聚焦或排除图表上的任何条，但将日期字段用作轴维度的情况除外。在这种情况下，您只能聚焦条，但不能排除它。	聚焦视觉对象元素 排除视觉对象元素
排序	是	您可以对您为轴和值选择的字段进行排序。	在 Amazon Quick 中对视觉数据进行分类
执行字段聚合	是	您必须将聚合应用于为值选择的一个或多个字段。您不能将聚合应用于您为轴或选择的字段 group/color。	更改字段聚合
添加向下钻取	是	您可以向轴和Group/Color场井中添加向下钻取级别。	在 Quick Sight 中向视觉数据添加向下钻取
同步 y 轴	是		在 Quick 中对视觉类型进行范围和缩放

功能	支持？	评论	有关更多信息
		将条形图和线形图的 y 轴同步到一个轴中。	


创建组合图

要创建组合图，请按照以下过程操作。

创建组合图

1. 在分析页面上，选择工具栏上的可视化。
2. 在应用程序栏上选择添加，然后选择添加视觉对象。
3. 在 Visual types (视觉对象类型) 窗格中，选择某个组合图图标。
4. 从 Fields list (字段列表) 窗格中，将要使用的字段拖到相应的字段井中。通常，您需要使用以目标字段井指示的维度或度量字段。如果您选择使用维度字段作为度量，则系统会对其自动应用 Count 聚合函数来创建数值。您可以以如下方式创建这些组合图：

   - 为 X axis (X 轴) 选择一个维度。
   - 要创建单度量组合图，请为 Bars (条) 或 Lines (线) 选择一个度量。
   - 要创建多度量组合图，请为 Bars (条) 或 Lines (线) 字段井选择两个或更多度量。
   - （可选）为Group/Color字段添加一个维度。如果中有一个字段 Group/Color，则条形图下不能有多个字段。



5. （可选）通过将一个或多个其他字段拖动到 X 轴或Group/Color场井来添加向下钻取图层。有关添加向下钻取的更多信息，请参阅在 Quick Sight 中向视觉数据添加向下钻取。

使用自定义视觉内容

您可以使用自定义视觉内容图表类型在 Quick 仪表板中嵌入网页和在线视频、表单和图像。

例如，您可以将公司徽标的图像嵌入控制面板。您还可以嵌入组织最新会议的在线视频，或者嵌入询问控制面板读者该控制面板是否有用的在线表单。

创建自定义视觉内容后，您可以使用导航操作在其中进行导航。您还可以使用参数来控制要在其中显示的内容。

以下限制适用于自定义视觉内容：

- 仅支持 `https` URL 架构。
- 电子邮件报告中不支持自定义视觉内容。
- 采用防盗链的图像和网站不会加载到自定义视觉对象中。

要在仪表板中嵌入网页、视频、在线表单或图像，请在 “视觉类型” 窗格中选择自定义视觉内容图标。

有关向控制面板添加视觉对象的更多信息，请参阅添加视觉对象。

要了解如何在控制面板中嵌入自定义视觉对象，请按照以下过程操作。

自定义视觉内容的最佳使用实践

使用自定义视觉内容图表类型嵌入网页内容时，建议执行以下操作：

- 从支持在 iframe 中查看或打开内容的来源中选择网页内容。如果网页内容的来源不支持在 iFrame 中查看或打开，则即使网址准确无误，内容也不会显示在 Quick 中。
- 尽量使用可嵌入 URL，尤其是对象为视频、在线表单、电子表格和文档时。可嵌入 URL 既能为控制面板的读者提供更好的体验，又能让读者更加轻松地与内容交互。在选择共享来自源网站的内容时，通常可以找到内容的可嵌入 URL。
- 要嵌入内部 URL 或自有 URL，您可能需要将 URL 设置为在 iframe 中打开。
- 在分析或控制面板中查看自定义视觉内容时，务必启用所有 Cookie。如果您的浏览器屏蔽了第三方 Cookie，则嵌入在自定义内容视觉对象中的网站图像将不会呈现。

> **Note**
>
> Chrome 已宣布计划在 2024 年底前弃用所有第三方 Cookie。这意味着嵌入在 Quick 自定义内容视觉效果中的网站将不再在 Chrome 中显示任何依赖第三方 Cookie 的内容。有关 Chrome 计划弃用第三方 Cookie 的更多信息，请参阅 Chrome 即将弃用第三方 Cookie。

在控制面板中嵌入图像

您可以使用图像 URL 将在线图像嵌入控制面板。要使用自定义视觉内容图表类型嵌入图像，请按照以下过程操作。

嵌入的图像不会出现在阻止第三方 Cookie 的浏览器中。要在控制面板中查看嵌入的图像，请在浏览器设置中启用第三方 Cookie。

在控制面板中嵌入图像

1. 在视觉对象类型窗格中选择自定义视觉内容图标。
2. 在视觉对象中选择自定义视觉对象。
3. 在打开的属性窗格中，在自定义内容下输入要嵌入的图像的图像 URL。
4. 选择应用。

   图像以网页的形式显示在视觉对象中。
5. 选择显示为图像。

   如果 URL 为图像，则图像会出现在视觉对象中。

   如果 URL 并非图像，例如幻灯片、图库或网页的 URL，则会出现以下消息：`This URL doesn't appear to be an image. Update the URL to an image`。为此，请在单独的浏览器选项卡中打开要嵌入的图像，或者为图像选择一个可嵌入 URL（通常可在选择共享图像时找到）。
6. （可选）在图像大小选项中选择以下任一选项：

   - 适应宽度 – 此选项根据视觉对象的宽度调整图像。
   - 适应高度 – 此选项根据视觉对象的高度调整图像。
   - 缩放到视觉对象 – 此选项将图像缩放到视觉对象的宽度和高度。此选项可能会扭曲图像。

- 不缩放 – 此选项保持图像的原始比例，不根据视觉对象的尺寸调整图像。若使用此选项，则图像位于视觉对象的中心位置，并会显示视觉对象宽度和高度内的图像部分。如果视觉对象比图像小，则图像的某些部分可能不会显示。不过，如果视觉对象比图像大，则图像位于视觉对象的中心位置，周围留白。

在控制面板中嵌入在线表单

您可以使用可嵌入 URL 将在线表单嵌入控制面板。要使用自定义视觉内容图表类型嵌入在线表单，请按照以下过程操作。

在控制面板中嵌入在线表单

1. 在视觉对象类型窗格中选择自定义视觉内容图标。
2. 在视觉对象中选择自定义视觉对象。
3. 在打开的属性窗格中，在自定义内容下输入要嵌入的在线表单的表单 URL。

   如果可行，请为表单使用可嵌入 URL。使用可嵌入 URL 可以为可能想要与表单交互的控制面板读者提供更好的体验。选择在创建表单的网站上共享表单时，通常可以找到可嵌入 URL。
4. 选择应用。

   表单出现在视觉对象中。

在控制面板中嵌入网页

您可以使用 URL 将网页嵌入控制面板。要使用自定义视觉内容图表类型嵌入网页，请按照以下过程操作。

在控制面板中嵌入网页

1. 在视觉对象类型窗格中选择自定义视觉内容图标。
2. 在视觉对象中选择自定义视觉对象。
3. 在打开的属性窗格中，在自定义内容下输入要嵌入的网页的 URL。
4. 选择应用。

   网页显示在视觉对象中。

在控制面板中嵌入在线视频

您可以使用可嵌入视频 URL 将在线视频嵌入控制面板。要使用自定义视觉内容图表类型嵌入在线视频，请按照以下过程操作。

在控制面板中嵌入在线视频

1. 在视觉对象类型窗格中选择自定义视觉内容图标。
2. 在视觉对象中选择自定义视觉对象。
3. 在打开的属性窗格中，在自定义内容下输入要嵌入的视频的可嵌入 URL。

   要查找视频的可嵌入网址，请共享视频并从 iframe 代码中复制嵌入 URL。以下是YouTube 视频嵌入网址的示例:`https://www.youtube.com/embed/uniqueid`. Vimeo 视频嵌入 URL 的示例如下：`https://player.vimeo.com/video/uniqueid`。
4. 选择应用。

   视频出现在视觉对象中。

使用圆环图

使用圆环图可以比较维度中项目的值。此类图的最佳用途是显示总金额的百分比。

圆环图中的每个楔形表示一个维度中的一个值。楔形大小表示该项目表示的选定度量在整个维度中所占的比例。当精度不重要并且维度中的项目很少时，最好使用圆环图。

要了解如何在 Amazon Quick 中使用甜甜圈图，你可以观看以下视频：

使用圆环图

要创建圆环图，请在Group/Color字段中使用一个维度。如果只有一个字段，该图会按行数显示值的划分。要按指标值显示维度值的划分，您可以将指标字段添加到 Value (值) 字段井。

圆环图最多可为组或颜色显示 20 个数据点。有关 Amazon Quick 如何处理超出显示限制的数据的更多信息，请参阅显示限制。

圆环图的功能

可以使用下表了解圆环图支持的功能。

功能	支持？	评论	有关更多信息
更改图例显示	是		Quick 中关于视觉类型的图例
更改标题显示	是		Quick 中视觉类型上的标题和字幕
更改轴范围	不适用		在 Quick 中对视觉类型进行范围和缩放
改变视觉对象颜色	是		Quick 中视觉类型中的颜色
聚焦或排除元素	是，但有例外	您可以聚焦或排除圆环图中的楔形，但将日期字段用作维度的情况除外。在这种情况下，您只能聚焦楔形，但不能排除它。	聚焦视觉对象元素 排除视觉对象元素
排序	是	您可以在为值、组或颜色选择的字段上排序。	在 Amazon Quick 中对视觉数据进行分类
执行字段聚合	是	您必须将聚合应用于为值选择的字段，不能将聚合应用于为组或颜色选择的字段。	更改字段聚合
添加向下钻取	是	您可以向 Group/Color 字段井添加向下钻取级别。	在 Quick Sight 中向视觉数据添加向下钻取
选择大小	是	您可以选择圆环图的厚度：小、中和大。	在 Amazon 中快速格式化
显示总计	是	您可以选择显示或隐藏 Value (值) 字段的聚合。默认情况下，这将显示该Group/Color字段的总数或 “值” 字段的总和。	在 Amazon 中快速格式化

创建圆环图

要创建圆环图，请按照以下过程操作。

创建圆环图

1. 在分析页面上，选择工具栏上的可视化。
2. 在应用程序栏上选择添加，然后选择添加视觉对象。
3. 在 Visual types (视觉对象类型) 窗格上，选择圆环图图标。
4. 从 Fields list (字段列表) 窗格中，将要使用的字段拖到相应的字段井中。通常，您需要使用以目标字段井指示的维度或度量字段。如果您选择使用维度字段作为度量，则系统会对其自动应用 Count 聚合函数来创建数值。

   要创建圆环图，请将维度拖到Group/Color字段井中。（可选）将一个度量拖到 Value (值) 字段井上。
5. （可选）通过将一个或多个其他字段拖到字段井中来添加向下钻取图层。Group/Color有关添加向下钻取的更多信息，请参阅在 Quick Sight 中向视觉数据添加向下钻取。

使用漏斗图

使用漏斗图可视化线性过程中跨越多个阶段的数据。在漏斗图中，过程的每个阶段均以不同形状和颜色的方块表示。第一阶段称为头部，是最大的方块；其次是较小的阶段，称为颈部，呈漏斗状。漏斗图中表示每个阶段的方块大小占总数的百分比，与其值成正比。方块越大，表示值越大。

漏斗图通常在业务环境中很有用，因为您可以查看每个阶段的趋势或潜在问题区域，例如瓶颈。例如，漏斗图可以帮助您可视化销售的每个阶段（从首次联系到最终销售，再到维护）的潜在收入金额。

创建基本漏斗图视觉对象

1. 打开 Amazon Quick，然后在左侧的导航窗格中选择 “分析”。
2. 选择下列选项之一：

   - 要创建新分析，请选择右上角的新建分析。有关更多信息，请参阅 在 Quick Sight 中开始分析。
   - 要使用现有分析，请选择要编辑的分析。
3. 选择添加（+）、添加视觉对象。
4. 在左下角，从视觉对象类型中选择漏斗图的图标。
5. 从字段列表窗格中选择要用于相应字段井的字段。漏斗图要求分组中设置有一个维度。

6. （可选）通过将一个或多个其他字段拖到字段井中来添加向下钻取图层。Group/Color有关添加向下钻取的更多信息，请参阅在 Quick Sight 中向视觉数据添加向下钻取。

   要了解漏斗图支持的功能，请参阅 Quick 中按类型排列分析格式。有关自定义选项，请参阅在 Amazon 中快速格式化。

使用仪表盘图

使用量规图可以比较度量中项目的值。可以将它们与其他度量或自定义数量进行比较。

仪表盘图类似于非数字仪表，例如汽车上的油量表。它显示您正在测量的事物的数量。在量规图中，该度量可以单独存在或与另一个度量相关。量规图中的每个颜色部分均代表一个值。在下面的示例中，我们将实际销售额与销售目标进行比较，量规图指明我们必须再实现 33.27% 的销量才能达到目标。

要了解如何在 Amazon Quick 中使用仪表图，您可以观看以下视频：

使用量规图

要创建量规图，您需要使用至少一个度量。将度量放入 Value (值) 字段井中。如果要比较两个度量，请将额外度量放入 Target value (目标值) 字段井中。如果要将单个度量与未在数据集中的目标值进行比较，您可以使用包含固定值的计算字段。

您可以选择量规图的多种格式选项，包括 Format visual (设置视觉对象格式) 中的以下设置。

- 显示的值 – 隐藏值、显示实际值或显示两个值的比较
- 比较方法 – 比较值（百分比形式）、值之间的实际差值或差值（百分比形式）
- 轴样式：
  - 显示轴标签 – 显示或隐藏轴标签
  - 范围 – 要在仪表盘图中显示的最小和最大数字范围
  - 预留填充（%）– 添加到范围顶部（目标、实际值或最大值）
- 弧线样式 – 弧线显示的度数（180°到 360°）
- 粗细 – 弧线的粗细度（细、中或粗）

仪表盘图的功能

可以使用下表了解量规图支持的功能。

功能	支持？	评论	有关更多信息
更改图例显示	是		Quick 中关于视觉类型的图例
更改标题显示	是		Quick 中视觉类型上的标题和字幕
设置量规格式	是	您可以自定义显示的值、比较方法、轴样式、弧线样式和量规厚度。	
更改轴范围	否		
改变视觉对象颜色	是	填充区域的前景色；它表示 Value (值)。未填充区域的背景色；它表示 Target value (目标值) (如果已选定一个目标值。)	Quick 中视觉类型中的颜色
聚焦或排除元素	否		
排序	否		在 Amazon Quick 中对视觉数据进行分类
执行字段聚合	是		更改字段聚合
添加向下钻取	否		

创建仪表盘图

可以使用以下过程创建量规图。

创建仪表盘图

1. 在分析页面上，选择工具栏上的可视化。
2. 在应用程序栏上选择添加，然后选择添加视觉对象。
3. 在 Visual types (视觉对象类型) 窗格中，选择量规图图标。

4. 从 Fields list (字段列表) 窗格中，将要使用的字段拖到相应的字段井中。要创建量规图，请将一个度量拖到 Value (值) 字段井上。要添加比较值，请将其他度量拖到 Target value (目标值) 字段井上。

使用热图

使用热图可以显示两个维度交集的度量，它带有颜色编码，可让您快速了解值在范围内所处的位置。热图也可用于显示两个维度交集的值数量。

热图上的每个矩形表示所选维度的交集的指定度量。矩形颜色表示值在度量范围内所处的位置，深色表示该值较高，浅色表示该值较低。

热图和数据透视表以类似表格的形式显示数据。如果需要识别趋势和离群值，请使用热图，因为它使用了颜色，能够帮您迅速找到目标。如果要进一步分析视觉对象上的数据，请使用数据透视表，例如，通过更改列排序顺序，或沿行或列应用聚合函数。

要创建热图，请选择任意数据类型的至少两个字段。Amazon Quick 使用相交 y 轴值的 x 轴值计数填充矩形值。通常，您可以选择一个度量值和两个维度。

热图最多可为行显示 50 个数据点，最多可为列显示 50 个数据点。有关 Amazon Quick 如何处理超出显示限制的数据的更多信息，请参阅显示限制。

热图的功能

可以使用下表了解热图支持的功能。

功能	支持？	评论	有关更多信息
更改图例显示	是		Quick 中关于视觉类型的图例
更改标题显示	是		Quick 中视觉类型上的标题和字幕
更改轴范围	不适用		在 Quick 中对视觉类型进行范围和缩放
改变视觉对象颜色	否		Quick 中视觉类型中的颜色
聚焦或排除元素	是，但有例外	您可以聚焦或排除热图中的矩形，但将日期字段用作行维度	聚焦视觉对象元素

功能	支持？	评论	有关更多信息
		的情况除外。在这种情况下，您只能聚焦矩形，但不能排除它。	排除视觉对象元素
排序	是	您可以按您为列和值选择的字段进行排序。	在 Amazon Quick 中对视觉数据进行分类
执行字段聚合	是	您必须将聚合应用于您为值选择的字段，不能将聚合应用于您为行或列选择的字段。	更改字段聚合
添加向下钻取	是	您可以向 Rows 和 Columns 字段井添加向下钻取级别。	在 Quick Sight 中向视觉数据添加向下钻取
条件格式设置	否		在 Quick 中对视觉类型进行条件格式化

创建热图

要创建热图，请按照以下过程操作。

创建热图

1. 在分析页面上，选择工具栏上的可视化。
2. 在应用程序栏上选择添加，然后选择添加视觉对象。
3. 在 Visual types 窗格中，选择热图图标。
4. 从 Fields list (字段列表) 窗格中，将要使用的字段拖到相应的字段井中。通常，您需要使用以目标字段井指示的维度或度量字段。如果您选择使用维度字段作为度量，则系统会对其自动应用 Count 聚合函数来创建数值。

   要创建热图，请将一个维度拖到 Rows 字段井上，将另一个维度拖到 Columns 字段井上，并将一个度量拖到 Values 字段井上。
5. (可选) 通过将一个或多个其他字段拖到 Rows 或 Columns 字段井上来添加向下钻取层。有关添加向下钻取的更多信息，请参阅在 Quick Sight 中向视觉数据添加向下钻取。


使用 Highcharts

使用 Highcharts 视觉对象来创建使用 Highcharts Core 库的自定义图表类型和视觉对象。Highcharts 视觉效果让 Quick 作者可以直接访问 High charts API。

要配置 Highcharts 视觉对象，Quick 作者需要在 Quick 中向视觉对象添加 Highcharts JSON 架构。作者可以使用快速表达式来引用快速字段，以及用于生成 Highcharts 视觉效果的 JSON 架构中的格式选项。JSON 图表代码编辑器为自动完成和实时验证提供上下文帮助，以确保输入 JSON 架构配置正确。为了维护安全性，Highcharts 可视化编辑器不接受 CSS 或 HTML 代码输入。 JavaScript

有关 Amazon Quick 中 Highcharts 视觉效果的更多信息，请参阅中的 Highcharts 视觉 QuickStart 指南。DemoCentral

下图显示了在 Quick 中 Highcharts 视觉对象的图表代码 JSON 编辑器中配置的口红图表。



有关可以在 Quick 中使用 Highcharts 视觉效果创建的视觉效果的更多示例，请参阅 Highcharts 演示。

注意事项

在开始在 Amazon Quick 中创建 Highcharts 视觉效果之前，请查看适用于 Highcharts 视觉效果的以下限制。

- Highcharts 图表代码 JSON 编辑器不支持以下 JSON 值：
  - 函数
  - 日期
  - 未定义的值
- Highcharts 视觉对象不支持指向 GeoJSON 文件或其他图像的链接。
- 字段颜色不适用于 Highcharts 视觉对象。默认主题颜色适用于所有 Highcharts 视觉对象。

创建 Highcharts 视觉对象

使用以下步骤在 Amazon Quick 中创建 Highcharts 视觉效果。

1. 打开 Quick 控制台。
2. 打开要为其添加 Highcharts 视觉效果的快速分析。
3. 在应用程序栏上选择添加，然后选择添加视觉对象。
4. 在视觉对象类型窗格中，选择 Highcharts 视觉对象图标。分析工作表上会出现一个空视觉对象，并且左侧打开属性窗格。
5. 在属性窗格中，展开显示设置部分并执行以下操作：
   a. 对于编辑标题，选择画笔图标，输入希望视觉对象具有的标题，然后选择保存。或者，选择眼球图标以隐藏标题。
   b. （可选）对于编辑副标题，选择画笔图标，输入希望视觉对象具有的副标题，然后选择保存。或者，选择眼球图标来隐藏副标题。
   c. （可选）对于替代文本，添加希望视觉对象具有的替代文本。
6. 展开数据点限制部分。对于要显示的数据点数量，输入希望视觉对象显示的数据点数。Highcharts 视觉对象最多可显示 1 万个数据点。
7. 展开图表代码部分。
8. 在图表代码 JSON 编辑器中输入 JSON 架构。该编辑器会提供上下文帮助和实时验证，以确保输入 JSON 配置正确。Quick 发现的任何错误都可以在错误下拉列表中查看。下面的示例展示了一个 JSON 架构，它创建了一个口红图表，显示了各行业当年的销售额。

```
{
  "xAxis": {
    "categories": ["getColumn", 0]
  },
  "yAxis": {
    "min": 0,
    "title": {
      "text": "Amount ($)"
    }
  },
  "tooltip": {
    "headerFormat": "<span style='font-size:10px'>{point.key}</span><table>",
    "pointFormat": "<tr><td style='color:{series.color};padding:0'>{series.name}:
 </td><td style='padding:0'><b>${point.y:,.0f}</b></td></tr>",
    "footerFormat": "</table>",
    "shared": true,
    "useHTML": true
  },
  "plotOptions": {
    "column": {
      "borderWidth": 0,
      "grouping": false,
      "shadow": false
    }
  },
  "series": [
    {
      "type": "column",
      "name": "Current Year Sales",
      "color": "rgba(124,181,236,1)",
      "data": ["getColumn", 1],
      "pointPadding": 0.3,
      "pointPlacement": 0.0
    }
  ]
}
```

9. 选择应用代码。Quick 将 JSON 架构转换为显示在分析中的视觉对象。要更改呈现的视觉对象，请更新 JSON 架构中的相应属性，然后选择应用代码。
10. （可选）打开参考下拉列表以访问有用的 Highctarts 参考资料的链接。

当您对呈现的视觉对象感到满意时，请关闭属性窗格。有关可用于配置 Highcharts 视觉效果的 Quick Sight 特定表达式的更多信息，请参阅适用于 Highcharts 视觉效果的亚马逊快速 JSON 表达式语言。

交互式 Highchart 功能

Amazon Quick Sight 中的 Highchart 可视化支持自定义操作、突出显示和自定义字段颜色一致性，使您可以创建与其他 Quick Sight 视觉效果无缝集成的交互式且视觉上有凝聚力的图表。

自定义操作

通过自定义操作，您可以为 Highchart 可视化效果中的任何数据点定义特定行为。此功能与 Quick Sight 的现有操作框架无缝集成，使您能够创建响应用户点击的交互式图表。该系统目前支持单个数据点选择，让您可以精确控制用户交互。自定义操作可以在各种图表类型中实现，包括折线图、条形图和堆叠条形图等。

要实现自定义操作，需要修改 Highcharts JSON 配置。向您的系列配置添加一个事件块，指定点击事件和相应的操作。例如：

```
{
  "series": [{
    "type": "line",
    "data": ["getColumn", 1],
    "name": "value",
    "events": {
      "click": [
        "triggerClick", { "rowIndex": "point.index" }
      ]
    }
}]
```

此配置可在图表的数据点上启用点击事件，从而允许 Quick Sight 根据所选数据处理自定义操作。

Cross-visual 突出显示

Cross-visual 突出显示通过在不同图表之间创建视觉连接来增强仪表板的交互性。当用户选择一个图表中的元素时，其他视觉对象中的相关元素会自动突出显示，而不相关的元素则会变暗。此功能可帮助用户快速识别多个可视化效果之间的关系和模式，从而提高数据理解和分析能力。

要启用跨视觉对象突出显示并保持字段颜色一致性，请在 Highcharts JSON 配置中使用 `quicksight` 子句。该子句充当 Highcharts 渲染和 Quick 的视觉交互系统之间的桥梁。下面是有关如何设置的示例：

```
{
  "quicksight": {
    "pointRender": ["updatePointAttributes", {
      "opacity": ["case",
        ["dataMarkMatch", ["getColumnName", 0], "series.name"],
        1,  // Full opacity for matching elements
        0.1 // Dim non-matching elements
      ],
      "color": ["getColumnColorOverrides", ["getColumnName", 0], "series.name"]
    }]
  }
}
```

此配置使用 Quick Sight 的 JSON 表达式语言，根据用户交互和预定义的配色方案动态修改不透明度和颜色等视觉属性。

对于更复杂的场景，您可以根据多种条件设置突出显示。这使得您的可视化效果具有更细致的交互性。以下示例根据季度或星期几突出显示元素：

```
{
  "quicksight": {
    "pointRender": ["updatePointAttributes", {
      "opacity": ["case",
        ["||",
          ["dataMarkMatch", "quarter", "series.name"],
          ["dataMarkMatch", "day_of_week", "point.name"]
        ],
        1,  // Full opacity for matching elements
        0.1 // Dim non-matching elements
      ],
    }]
  }
}
```

Field-level 颜色一致性

保持控制面板的视觉连贯性对于有效的数据解释至关重要。字段级颜色一致性功能可确保分配给特定维度的颜色在控制面板的所有视觉对象中保持不变。这种一致性有助于用户快速识别和跟踪不同图表类型和视图中的特定数据类别，从而增强整体用户体验和数据理解。

适用于 Highcharts 视觉效果的亚马逊快速 JSON 表达式语言

Highcharts 视觉对象接受大多数有效的 JSON 值、标准算术运算符、字符串运算符和条件运算符。Highcharts 视觉对象不支持以下 JSON 值：

- 函数
- 日期
- 未定义的值

快速创作者可以使用 JSON 表达式语言为 highcharts 视觉效果创建 JSON 架构。JSON 表达式语言用于将 JSON 绑定到 API 或数据集，以允许动态填充和修改 JSON 结构。开发人员还可以使用 JSON 表达式语言，通过简洁直观的表达式对 JSON 数据进行扩充和转换。

在 JSON 表达式语言中，表达式以数组形式表示，其中第一个元素指定操作，后续元素是参数。例如，`["unique", [1, 2, 2]]` 对数组 `[1, 2, 2]` 应用 `unique` 操作，结果为 `[1, 2]`。这种基于数组的语法允许使用灵活的表达式，从而可以对 JSON 数据进行复杂的转换。

JSON 表达式语言支持嵌套表达式。嵌套表达式是包含其他表达式作为参数的表达式。例如，`["split", ["toUpper", "hello world"], " "]` 首先将字符串 `hello world` 转换为大写，然后将其拆分为单词数组，结果为 `["HELLO", "WORLD"]`。

使用以下部分详细了解 Amazon Quick 中 Highcharts 视觉效果的 JSON 表达式语言。

主题

- 算术
- 数组运算
- Amazon 快速表达式

算术

下表显示了可与 JSON 表达式语言一起使用的算术表达式。

操作	Expression	Input	Output
加	`["+", operand1, operand2]`	`{ sum: ["+", 2, 4] }`	`{ sum: 6 }`

操作	Expression	Input	Output
减	["-", operand1, operand2]	{ difference: ["-", 10, 3] }	{ difference: 7 }
乘	["*", operand1, operand2]	{ product: ["*", 5, 6] }	{ product: 30 }
除	["/", operand1, operand2]	{ quotient: ["/", 20, 4] }	{ quotient: 5 }
取模	["%", operand1, operand2]	{ remainder: ["%", 15, 4] }	{ remainder: 3 }
幂	["**", base, exponent]	{ power: ["**", 2, 3] }	{ power: 8 }
绝对值	["abs", operand]	{ absolute: ["abs", -5] }	{ absolute: 5 }
Square Root	["sqrt", operand]	{ sqroot: ["sqrt", 16] }	{ sqroot: 4 }
对数（以 10 为底）	["log10", operand]	{ log: ["log10", 100] }	{ log: 2 }
自然对数	["ln", operand]	{ ln: ["ln", Math.E] }	{ ln: 1 }

操作	Expression	Input	Output
四舍五入	`["round", operand]`	`{ rounded: ["round", 3.7] }`	`{ rounded: 4 }`
向下取整	`["floor", operand]`	`{ floor: ["floor", 3.7] }`	`{ floor: 3 }`
向上取整	`["ceil", operand]`	`{ ceiling: ["ceil", 3.2] }`	`{ ceiling: 4 }`
正弦	`["sin", operand]`	`{ sine: ["sin", 0] }`	`{ sine: 0 }`
余弦	`["cos", operand]`	`{ cosine: ["cos", 0] }`	`{ cosine: 1 }`
正切	`["tan", operand]`	`{ tangent: ["tan", Math.PI] }`	`{ tangent: 0 }`

数组运算

JSON 表达式语言允许对以下函数进行通用数组操作：

- `map` – 将映射函数应用于数组的每个元素，并返回包含转换值的新数组。

  例如，`["map", [1, 2, 3], ["*", ["item"], 2]]` 通过将数组 `[1, 2, 3]` 的每个元素乘以 2 来映射该数组的每个元素。
- `filter` – 根据给定的条件筛选数组并返回仅包含满足条件的元素的新数组

  例如，`["filter", [1, 2, 3, 4, 5], ["==", ["%", ["item"], 2], 0]]` 筛选数组 `[1, 2, 3, 4, 5]` 以仅包含偶数。
- `reduce` – 通过对每个元素应用 Reducer 函数并累加结果，将数组缩减为单个值。

  例如，`["reduce", [1, 2, 3, 4, 5], ["+", ["acc"], ["item"]], 0]` 将数组 `[1, 2, 3, 4, 5]` 缩减为其元素之和。
- `get` – 通过指定键或索引，从对象或数组中检索值。

  例如，`["get", ["item"], "name"]` 从当前项检索 `"name"` 属性的值。

- `unique` – 给定一个数组，仅返回此数组内唯一的项。

  例如，`["unique", [1, 2, 2]]` 将返回 `[1, 2]`。

Amazon 快速表达式

Amazon Quick 提供了其他表达式来增强 Highcharts 视觉效果的功能。使用以下各节详细了解 Highcharts 视觉效果的常用快速表达式。有关 Amazon Quick 中的 JSON 表达式语言的更多信息，请参阅中的 Highcharts 视觉 QuickStart 指南。DemoCentral

主题

- 获取列
- 格式值

###

使用 `getColumn` 表达式从指定的列索引返回值。例如，下表显示了产品列表及其类别和价格。

Product name	类别	Price
产品 A	Technology	100
产品 B	零售	50
产品 C	零售	75

以下 `getColumn` 查询生成一个数组，显示所有产品名称及其价格。

```
{
 product name: ["getColumn", 0],
 price: ["getColumn", 2]
}
```

返回以下 JSON：

```
{
```

```
 product name: ["Product A", "Product B", "Product C"],
 price: [100, 50, 75]
}
```

您还可以一次传递多个列来生成一组数组，如下例所示。

输入

```
{
 values: ["getColumn", 0, 2]
}
```

输出

```
{
 values: [["Product A", 100], ["Product B", 50], ["Product C", 75]]
}
```


与 getColumn 类似，以下表达式可用于从字段井或主题返回列值：

- getColumnFromGroupBy 从分组依据字段返回列。第二个参数是要返回的列的索引。例如，["getColumnFromGroupBy", 0] 以数组形式返回第一个字段的值。您可以传递多个索引来获取一组数组，其中每个元素都与分组依据字段井中的字段对应。
- getColumnFromValue 从值字段井返回列。您可以传递多个索引来获取一组数组，其中每个元素都与值字段井中的字段对应。
- getColorTheme返回 Quick 主题的当前调色板，如以下示例所示。

```
{
"color": ["getColorTheme"]
}
```

```
{
"color": ["getPaletteColor", "secondaryBackground"]
}
```

示例



getColumn 可以访问表中的任何列：

- ["getColumn", 0] - 返回数组 [1, 2, 3, 4, 5, ...]
- ["getColumn", 1] - 返回数组 [1, 1, 1, 1, 1, ...]
- ["getColumn", 2] - 返回数组 [1674, 7425, 4371, ...]

getColumnFromGroupBy 的工作方式类似，但是其索引仅限于分组依据字段井中的列：

- ["getColumnFromGroupBy", 0] - 返回数组 [1, 2, 3, 4, 5, ...]
- ["getColumnFromGroupBy", 1] - 返回数组 [1, 1, 1, 1, 1, ...]
- ["getColumnFromGroupBy", 2] - 不起作用，因为分组依据字段井中只有两列

getColumnFromValue 的工作方式类似，但是其索引仅限于值字段井中的列：

- ["getColumnFromValue", 0] - 返回数组 [1, 2, 3, 4, 5, ...]
- ["getColumnFromValue", 1] - 不起作用，因为值字段井中只有一列
- ["getColumnFromValue", 2] - 不起作用，因为值字段井中只有一列

###

使用formatValue表达式将快速格式化应用于您的值。例如，以下表达式使用在 Quick 字段井的第一个字段中指定的格式值来格式化 x 轴标签。

```
"xAxis": {
 "categories": ["getColumn", 0],
 "labels": {
 "formatter": ["formatValue", "value", 0]
 }
}
```

使用直方图

使用 Amazon Quick 中的直方图来显示数据中连续数值的分布情况。Amazon Quick 使用非标准化直方图，即使用每个数据桶中数据点或事件的绝对计数。

要创建直方图，需要使用一个度量。新的直方图最初会显示横跨十个数据桶（也称为存储桶）。 X-axis它们在图表上显示为条形。您可以根据数据集自定义条柱。 Y-axis 显示每个分箱中值的绝对计数。

请确保调整格式设置，以便获得清晰可识别的形状。如果您的数据包含异常值，那么如果您在数据侧面发现一个或多个值，这一点就会变得清晰可见。 X-axis有关 Amazon Quick 如何处理超出显示限制的数据的信息，请参阅显示限制。

直方图的功能

可以通过下表了解直方图支持的功能。

功能	支持？	评论	有关更多信息
更改图例显示	否		Quick 中关于视觉类型的图例
更改标题显示	是		Quick 中视觉类型上的标题和字幕
更改轴范围	否	但是，您可以更改条柱计数或条柱间隔宽度（分布范围）。	
显示或隐藏轴线、网格线、轴标签和轴排序图标	是		Quick 中视觉类型上的轴和网格线
改变视觉对象颜色	是		Quick 中视觉类型中的颜色
聚焦或排除元素	否		
排序	否		
执行字段聚合	否	直方图仅使用计数聚合。	
添加向下钻取	否		

创建直方图

要创建直方图，请按照以下过程操作。

创建直方图

1. 在分析页面上，选择工具栏上的可视化。
2. 在应用程序栏上选择添加，然后选择添加视觉对象。
3. 在视觉类型窗格上，选择直方图图标。

4. 在 Fields list (字段列表) 窗格中，选择要在 Value (值) 字段井中使用的字段。Count (计数) 聚合会自动应用于该值。

   生成的直方图显示以下内容：

   - 默认情况下， X-axis 会显示 10 个条柱，表示您选择的度量中的间隔。您可以在下一步中自定义条柱。
   - Y-axis 显示每个条柱中单个值的绝对计数。

5. （可选）在视觉对象控件上选择 Format (格式)，以更改直方图的格式。您可以按计数或宽度设置条柱格式，但不能两者同时采用。计数设置更改显示的条柱数。宽度设置更改每个条柱包含的间隔的宽度或长度。

设置直方图格式

要设置直方图格式，请按照以下过程操作。

设置直方图格式

1. 选择要使用的直方图。它应该是突出显示的选择。视觉对象控件显示在直方图的右上角。
2. 选择视觉对象控件菜单上的齿轮图标，查看 Format visual (设置视觉对象格式) 选项。
3. 在属性窗格中，设置以下选项来控制直方图的显示：

   - Histogram (直方图) 设置。选择以下某个设置：
     - 垃圾箱数量（选项 1）：显示在上的垃圾箱数量。 X-axis
     - 条柱宽度（选项 1）：每个间隔的宽度（或长度）。此设置控制要包含在每个条柱中的项目或事件数量。例如，如果数据以分钟为单位，则可将其设置为 10 以显示 10 分钟的间隔。
   - 使用以下设置，您可以探索为数据集直方图设置格式的最佳做法。例如，在某些情况下，某个条柱中可能会出现很高的峰值，而其他大多数条柱的峰值却很低。这不是一个有价值的视图。您可以单独或综合使用以下各项设置：
     - 更改X-axis设置中显示的数据点数。

       默认情况下，Amazon Quick 最多可显示 100 个垃圾桶（存储桶）。如果要显示更多（最多 1,000），请更改 “显示的数据点数” 的 X-axis设置。

     - 在设置中启用对数刻度。Y-axis

有时，您的数据不符合您想要的形状，这可能会产生误导性的结果。例如，如果形状向右偏斜过多，而无法正确辨识，则可以对其应用对数刻度。这样做不会对数据进行标准化；但是，这确实可以减少偏斜。

- 显示 Data labels (数据标签)。

  您可以启用数据标签的显示以查看图表中的绝对计数。即使在大多数情况下不想显示这些标签，也可以在开发分析时启用它们。标签可以帮助您决定格式设置和筛选选项，因为它们可以显示出因为太小而无法呈现的条柱中的计数。

  要查看所有数据标签（即使重叠），请启用 Allow labels to overlap (允许标签重叠)。

4. （可选）更改其他视觉对象设置。有关更多信息，请参阅 在 Amazon 中快速格式化。

了解直方图

虽然直方图看起来与条形图相似，其实它们非常不同。事实上，唯一的相似之处就是它们的外观，因为它们都使用条形。在直方图上，每个条形称为一个条柱或一个桶。

每个条柱都包含一个叫做间隔的值范围。当您将鼠标暂停在某个条柱上时，有关间隔的详细信息将显示在工具提示中，其中会显示两个用图象字符括起来的数字。图象字符的类型指示其中所括的数字是否是所选条柱内的间隔的一部分，如下所示：

- 数字旁为方括号表示包含该数字。
- 数字旁为圆括号表示不包含该数字。

例如，假设直方图中的第一个条形显示以下表示法。

```
[1, 10)
```

方括号表示数字 1 包含在第一个间隔中。圆括号表示不包含数字 10。

在同一直方图中，第二个条形显示以下表示法。

```
[10, 20)
```

在本例中，第二个间隔包含 10，不包含 20。数字 10 不能同时包含在两个间隔中，因此该表示法显示了哪个间隔包含它。

> **Note**
>
> 在直方图中用于标记间隔的模式来自标准数学表示法。以下示例使用一组数字（包括 10、20 以及它们之间的每一个数字）展示了可能的模式。
>
> - [10，20] – 这是全封闭集。它的两端都为硬边界。
> - [10，21）– 这是半开放集。它的左端为硬边界，右端为软边界。
> - （9，20] – 这是半开放集。它的左端为软边界，右端为硬边界。
> - （9，21）– 这是全开放集。它的两端都为软边界。

由于直方图使用量化数据（数字）而不是定性数据，因此数据的分布有一个逻辑顺序。这就是所谓的形状。形状通常是根据每个条柱中的计数描述形状所具有的质量。包含较多数值的条柱形成峰值。包含较少数值的条柱在图表边缘形成尾巴，在峰值之间形成低谷。大多数直方图都具有以下某种形状：

- 非对称或偏斜分布的值聚集在左侧或右侧（低端或高端）附近。 X-axis偏斜方向由数据的较长尾巴的位置而不是峰值的位置决定。这是因为此方向也描述了均值（平均值）的位置。在偏斜分布中，均值和中位数是两个不同的数字。偏斜分布的不同类型如下：
  - 负偏斜或左偏斜 – 均值在峰值左侧的图表。左侧有一个较长的尾巴，右侧有一个峰值，后面跟一个较短的尾巴。
  - 正偏斜或右偏斜 – 均值在峰值右侧的图表。右侧有一个较长的尾巴，左侧有一个峰值，有时前面会有一个较短的尾巴。
- 对称或正态分布的形状在中心点两侧是完全对称的（例如，钟形曲线）。在正态分布中，均值和中位数是相同的值。正态分布的不同类型如下：
  - 正态分布或单峰分布 – 有一个中心峰值代表最常见值的图表。这通常称为钟形曲线或高斯分布。
  - 双峰 – 有两个峰值代表最常见值的图表。
  - 多峰 – 有三个或更多峰值代表最常见值的图表。
  - 均匀 – 没有高峰或低谷且数据分布相对均匀的图表。

下表介绍了直方图与条形图的不同之处。

直方图	条形图
直方图显示一个字段中值的分布。	条形图则会比较按维度分组的一个字段中的值。

直方图	条形图
直方图将值分类到代表一系列值的条柱中，例如 1-10、10-20。	条形图则会绘制按类别分组的值。
所有条柱的总和恰好等于所筛选数据中的全部值。	条形图则不需要显示所有可用的数据。您可以在视觉层面更改显示设置。例如，条形图可以仅显示前 10 类数据。
重新排列条形会影响整个图表的意义。	可以按任意顺序排列条形，而不会改变整个图表的含义。
条形之间没有间隔，表示这是连续数据。	条形之间有间隔，表示这是分类数据。
如果直方图中包含一条线，它表示数据的一般形状。	如果条形图中包含一条线，则称为组合图，这条线表示与条形不同的度量。

使用图像组件

使用图像组件将静态图像从桌面上传到快速分析。每张快速分析表最多支持 10 个图像组件。每个工作表 50 个视觉对象这一限制不包括图像组件。图像组件的文件大小不能超过 1MB。

图像组件支持以下文件格式：

- `.bmp`
- `.jpg/.jpeg`
- `.png`
- `.tiff`
- `.webp`

使用以下步骤将图像组件添加到快速分析中：

向快速分析中添加图像组件

1. 打开 Quick 控制台。
2. 打开要向其添加图像的快速分析。
3. 选择分析顶部工具栏中的添加图像按钮。

4. 您的桌面文件选择将打开。选择要上传的文件，然后选择打开。图像组件的文件大小不能超过 1MB。
5. 图像将上传到 Quick 并显示在分析中。
6. （可选）要添加替代文本或更新图像缩放选项，请选择图像右上角的属性图标以打开属性窗格。
7. （可选）要向图像添加自定义工具提示，请打开属性窗格，选择交互，然后选择添加操作。图像组件不支持筛选操作。您还可以使用交互部分向图像组件添加自定义导航和 URL 操作。
8. （可选）要复制或替换图像，请选择图像右上角的更多选项省略号（三个点）图标，然后选择要执行的操作。

使用 KPI

使用关键绩效指标 (KPI) 可以直观呈现关键值与其目标值之间的比较。

KPI 会显示值比较、正在比较的两个值以及为显示的数据提供上下文的视觉对象。您可以根据业务需求从一组预先设计的布局中进行选择。下图显示了使用迷你图的 KPI 视觉对象示例。

1. 在视觉对象窗格中选择 添加 (+) 下拉菜单。
2. 从“视觉对象类型”菜单中选择 KPI 图标。

KPI 功能

要了解 Amazon Quick 中的 KPI 视觉类型所支持的功能，请使用下表。

功能	支持？	评论	有关更多信息
更改标题显示	是		Quick 中视觉类型上的标题和字幕
删除标题	是	您可以选择不显示标题。	
更改比较方法	是	默认情况下，Amazon Quick 会自动选择一种方法。设置有自动、差异、百分比和差异百分比。	
更改显示的主要值	是	您可以选择比较 (默认) 或实际。	

功能	支持？	评论	有关更多信息
显示或删除进度栏	是	您可以设置视觉对象格式以显示 (默认) 或不显示进度条。	

有关 KPI 格式设置选项的更多信息，请参阅 KPI 选项。

正在创建 KPI

要创建 KPI，请按照以下过程操作。

创建 KPI

1. 为您的数据集创建一个新的分析。
2. 在 Visual types 窗格中，选择 KPI 图标。
3. 从 Fields list (字段列表) 窗格中，将要使用的字段拖到相应的字段井中。您必须使用目标字段井指示的度量字段。如果您选择使用维度字段作为度量，则系统会对其自动应用 Count 聚合函数来创建数值。

   要创建 KPI，请将一个度量拖到 Value 字段井上。要将该值与目标值进行比较，请将另一个度量拖到 Target value 字段井上。
4. (可选) 选择视觉对象右上角的视觉对象菜单，然后选择 Format visual 可选择格式选项。

更改 KPI 的布局

要更改 KPI 的布局，请按照以下过程操作。


更改 KPI 的布局

1. 导航到要更改的 KPI 视觉对象，然后选择 KPI 布局。
2. 在 KPI 布局窗格中，选择要使用的 KPI 布局。

使用图层地图

使用图层地图来可视化具有自定义地理边界的数据，例如国会选区、销售区域或用户定义的区域。使用图层地图，Quick 作者可以将 GeoJSON 文件上传到 Amazon Quick，这些文件在底图上塑造图层，并与快速数据结合以可视化相关的指标和维度。形状图层可以通过颜色、边框和不透明度来设置样式。快速创作者还可以通过工具提示和自定义操作为图层地图添加交互性。

下图显示了 Amazon Quick 中的图层地图视觉效果。



使用分层地图创建形状图层

使用以下步骤在 Amazon Quick 中创建带有图层地图视觉效果的形状图层。

1. 打开 Quick 控制台。
2. 打开要向其添加图层地图的快速分析。
3. 在应用程序栏上选择添加，然后选择添加视觉对象。
4. 在视觉对象类型窗格上，选择图层地图图标。
5. 分析中会出现一个空地图视觉对象，并提示您继续配置图层。选择配置图层以继续配置图层地图。
6. 图层属性窗格在右侧打开。导航到形状文件部分，然后选择上传形状文件。
7. 选择要可视化的 GeoJSON 文件。文件必须为 `.geojson`格式且不得超过 100 MB。
8. 导航到数据部分。

9. 对于形状文件关键字段，选择希望形状可视化的字段。
10. （可选）对于数据集关键字段，选择希望形状可视化的数据集字段。要为形状指定颜色，请添加一个色域。如果色域是度量，则形状使用渐变色。如果色域是维度，则形状使用分类着色。如果未为形状分配色域，请使用图层属性窗格的样式部分中的填充颜色选项为所有形状设置通用颜色。
11. （可选）要更改图层名称，请导航至图层选项部分，然后在图层名称输入中输入名称。
12. （可选）要更改填充或边框颜色，请导航至样式部分，然后选择要更改的对象旁边的颜色开关。要调整颜色的不透明度，请在眼睛图标旁边的输入框中输入百分比。如果没有为数据集关键字段分配色域，则可以使用填充颜色为所有形状设置通用颜色。

使用折线图

对于以下情况，可以使用折线图比较度量值在一段时间的变化情况：

- 一段时间内的一个度量，例如，按月份排列的销售总额。
- 一段时间内的多个度量，例如，按月份排列的销售总额和销售净额。
- 一段时间内某个维度的一个度量，例如，按航空公司排列的每日航班延误数。

折线图根据 Y 轴显示的范围显示一组度量或维度的各个值。面积折线图与常规折线图的不同之处在于，前者中的每个值使用图表的着色区域 (而不只是一条线) 表示，这让您能够更容易地评估不同项目值的差异。

由于堆叠面积折线图与其他折线图的工作方式不同，因此如果可以，则简化堆叠面积折线图。这样，受众不会试图解释数字。相反，他们可以专注于每组值与整体的关系。一种简化方法是通过减小轴的步长大小来删除屏幕左侧下方的数字。要执行此操作，请从视觉对象菜单中选择 Options (选项) 图标。在下方的格式选项中 Y-axis，输入**2**作为步长。

图表上的每一条线表示一段时间内的度量值。您可以交互式地查看图表上的值。将鼠标悬停在任意一条线上可看到弹出图例，其中显示了 X 轴上每条线的值。如果将鼠标悬停在数据点上，则可以在 X 轴上看到该特定点的值。

使用折线图可以比较一段时间内一个或多个度量或维度的值的变化情况。

在常规折线图中，每个值由一条线表示；在面积折线图中，每个值由图表的着色区域表示。

使用堆叠面积折线图可以比较一段时间内一个或多个度量组或维度组的值的变化情况。堆叠面积折线图显示 X 轴上每个组的总值。它们使用颜色分段来显示组中每个度量或维度的值。

未选择任何着色区域时，折线图最多可在 X 轴上显示 1 万个数据点。如果填充颜色，折线图最多可在 X 轴上显示 400 个数据点，并且最多可以显示 25 个着色数据点。有关超出该视觉对象类型的显示限制的数据的更多信息，请参阅显示限制。

折线图的功能

可以使用下表了解折线图支持的功能。

功能	支持？	评论	有关更多信息
更改图例显示	是		Quick 中关于视觉类型的图例
更改标题显示	是		Quick 中视觉类型上的标题和字幕
更改轴范围	是	您可以设置 Y 轴的范围。	在 Quick 中对视觉类型进行范围和缩放
显示或隐藏轴线、网格线、轴标签和轴排序图标	是		Quick 中视觉类型上的轴和网格线
再加一秒 Y-axis	是		创建双轴折线图
改变视觉对象颜色	是		Quick 中视觉类型中的颜色
聚焦或排除元素	是，但有例外	您可以聚焦或排除图表上的任何折线，但以下情况除外： • 您创建的是多度量折线图并使用日期字段作为线条颜色的维度。 • 您创建的是度量或多度量折线图并使用日期字段作为 X 轴的维度。	聚焦视觉对象元素 排除视觉对象元素

功能	支持？	评论	有关更多信息
		在上述情况下，您只能聚焦折线，但不能排除它。	
排序	是，但有例外	您可在 X axis (X 轴) 和 Value (值) 字段井中为数字度量进行数据排序。其他数据将自动按升序排序。	在 Amazon Quick 中对视觉数据进行分类
执行字段聚合	是	您必须将聚合应用于为值选择的字段，不能将聚合应用于为 X 轴和颜色选择的字段。	更改字段聚合
添加向下钻取	是	您可以向 X axis 和 Color 字段井添加向下钻取级别。	在 Quick Sight 中向视觉数据添加向下钻取

创建折线图

要创建折线图，请按照以下过程操作。

创建折线图

1. 在分析页面上，选择工具栏上的可视化。
2. 在应用程序栏上选择添加，然后选择添加视觉对象。
3. 在 Visual types (视觉对象类型) 窗格上，选择某个折线图图标。
4. 从 Fields list (字段列表) 窗格中，将要使用的字段拖到相应的字段井中。通常，您需要使用以目标字段井指示的维度或度量字段。如果您选择使用维度字段作为度量，则系统会对其自动应用 Count 聚合函数来创建数值。


   - 要创建单度量折线图，请将一个维度拖到 X axis 字段井上，并将一个度量拖到 Value 字段井上。
   - 要创建多度量折线图，请将一个维度拖到 X axis 字段井上，并将两个或多个度量拖到 Value 字段井上。将 Color 字段井留空。
   - 要创建多度量折线图，请将一个维度拖到 X axis 字段井上，将一个度量拖到 Value 字段井上，并将另一个维度拖到 Color 字段井上。

5. (可选) 通过将一个或多个其他字段拖到 X axis 或 Color 字段井上来添加向下钻取层。有关添加向下钻取的更多信息，请参阅在 Quick Sight 中向视觉数据添加向下钻取。


创建双轴折线图

如果要在同一折线图中显示两个或多个指标，则可创建双轴折线图。

双轴图表是具有两个轴的图表 Y-axes（一个轴在图表的左边，一个轴在图表的右边）。例如，假设您创建了折线图。图中展示了一段时间内注册邮件列表和免费服务的访客数量。如果这两个度量之间的刻度随时间推移变化很大，则图表可能类似于以下折线图。由于度量之间的刻度变化很大，因此刻度较小的度量几乎维持在零处。



如果要在同一图表中显示这些度量，则可创建双轴折线图。以下是带有两个的相同折线图的示例Y-axes。




创建双轴折线图

1. 在分析中创建折线图。有关创建折线图的更多信息，请参阅创建折线图。
2. 在 “值” 字段中，选择字段下拉菜单，选择 “显示在：左” Y-axis，然后选择 “右” Y-axis。

   您也可以使用属性窗格创建双轴折线图：

   a. 从折线图右上角的菜单中选择设置视觉对象格式图标。
   b. 在打开的属性窗格中，选择数据系列。
   c. 在数据系列部分，为要置于单独轴上的值选择在右轴上显示图标。如果需要，可使用搜索栏快速查找值。



图标会进行更新，指明该值显示在右轴上。图表会进行更新，显示有两根轴。

属性窗格将使用以下选项进行更新：

- 要将 Y-axes 两条线同步回单个轴，请选择 “属性” 窗格顶 Y-axis部的单轴。
- 要格式化图表左侧的轴，请选择向左Y-axis。
- 要格式化图表右侧的轴，请选择向右 Y-axis。

有关轴线格式设置的更多信息，请参阅轴线和网格线。有关调整轴的范围和刻度的更多信息，请参见范围和刻度。

创建地图和地理空间图

您可以在 Quick 中创建两种类型的地图：点地图和填充地图。点式地图按大小显示各个位置的数据值之间的差异。填充地图按颜色深浅显示各个位置数据值之间的差异。

> **Important**
>
> 目前，某些 Amazon Web Services 区域国家（包括中国）不支持 Quick 中的地理空间图表。如需帮助解决地理空间方面的问题，请参阅地理空间故障排除。

在开始创建地图之前，请执行以下操作：

- 请确保数据集包含位置数据。位置数据是纬度值和经度值对应的数据。数据集的位置数据可以包含纬度列和经度列，也可以包含城市名称列。Quick 可以绘制纬度和经度坐标图。它还会识别地理组件，例如，国家/地区、州或区域、县或地区、城市和邮政编码。
- 确保位置数据字段标记为地理空间数据类型。
- 考虑创建地理层次结构。

有关使用地理空间数据（包括更改字段数据类型和创建地理空间层次结构）的更多信息，请参阅添加地理空间数据。

要了解有关在 Quick 中创建地图的更多信息，请参阅以下内容。

主题

- 创建点式地图
- 创建填充地图
- 与地图交互

创建点式地图

您可以在 Quick 中创建点地图，以按大小显示每个位置的数据值之间的差异。此类地图上的每个点均对应数据中的一个地理位置，例如国家/地区、州/省或城市。地图数据点大小表示大小字段井中字段的幅度相对于同一字段中的其他值的值。地图数据点颜色表示颜色字段井中的值。如果选择颜色字段，则颜色字段井中的字段值会显示在图例中。

使用以下步骤在 Quick 中创建点地图。

要在 Quick 中创建点地图，请确保具备以下条件：

- 一个地理空间字段（例如国家/地区、州/省、城市、县/区或邮政编码）。您也可以使用纬度字段和经度字段。
- 一个表示大小的数字字段（度量）。
- （可选）用颜色表示的分类字段（维度）。

有关设置地理空间图格式的信息，请参阅地图和地理空间图格式设置选项。

创建点式地图

创建点式地图

1. 向分析添加新的视觉对象。有关启动分析的更多信息，请参阅在 Quick Sight 中开始分析。有关向控制面板添加视觉对象的更多信息，请参阅添加视觉对象。
2. 对于视觉对象类型，请选择地图数据点图标。该图标看起来像上面有个点的地球仪。
3. 将地理字段从字段列表窗格拖到地理空间字段井上，例如 Country。您也可以选择纬度或经度字段。

   随即会出现一个点式地图，数据中的各个位置都有一个点。

   如果该字段属于地理层次结构的一部分，则层次结构会显示在字段井中。
4. 将度量从字段列表窗格拖到值字段井上。

   地图上的点会更新，以便显示各个位置的值大小。
5. （可选）将维度从字段列表窗格拖到颜色字段井上。

   每个点都会更新，以便显示维度中各分类值对应的点。

创建填充地图

您可以在 Quick 中创建填充地图，通过不同的颜色深浅来显示每个位置的数据值之间的差异。

使用以下步骤在 Quick 中创建填充地图。

要在 Quick 中创建填充地图，请确保具备以下条件：

- 地理空间字段（例如国家/地区、州/省、县/区或邮政编码）。
- （可选）用颜色表示的数字字段（度量）。

创建填充地图

创建填充地图

1. 向分析添加新的视觉对象。有关启动分析的更多信息，请参阅在 Quick Sight 中开始分析。有关向控制面板添加视觉对象的更多信息，请参阅添加视觉对象。
2. 对于视觉对象类型，请选择填充地图的图标。

3. 将地理字段从字段列表窗格拖到位置字段井上，例如Country。

   出现一个填充地图，其中数据中的各个位置按其在数据集中出现的次数（计数）填充。

   如果该字段属于地理层次结构的一部分，则层次结构会显示在字段井中。

4. （可选）将维度从字段列表窗格拖到颜色字段井上，例如 Sales。

   每个地点都会更新，以便显示销售总额。

与地图交互

在快速分析或已发布的仪表板中查看地图视觉对象时，您可以与之交互以浏览数据。所有数据都可以平移、放大、缩小以及自动缩放。

默认情况下，地图视觉对象始终根据基础数据进行缩放。当您在地图中平移或缩放到其他级别时，缩放数据图标会出现在地图右下角的放大和缩小图标上方。您可以使用此选项快速缩放回基础数据。

在地图视觉对象中平移

- 单击地图视觉对象上的任意位置，然后向要平移地图的方向拖动光标。

在地图视觉对象中放大或缩小

- 在地图视觉对象中，选择右下角的加号或减号图标。您也可以双击地图进行放大，按住 Shift 键双击进行缩小。

缩放回所有数据

- 在地图视觉对象上，选择缩放数据图标。平移或放大地图时会出现此图标。

使用小倍数

当您需要连续设置多个比较视觉对象时，请使用此功能。当您激活小倍数功能时，Amazon Quick 会创建一个容器或架子，里面并排呈现的小视觉效果。视觉对象的每个副本均包含一个数据视图。使用小倍数是一种全面了解业务的高效交互方式。

小倍数未列在调色板可视化图标中。相反，创建小倍数的选项在向其提供支持的视觉对象中以字段井的形式出现。

向分析中添加小视觉对象

1. 在折线图、条形图或饼图上，向小倍数字段井中添加一个字段。
2. 要查看小倍数，您需要放大存放小倍数的容器，即可同时看到所有倍数。
3. 要设置一组小倍数的格式，请从视觉对象的菜单中选择“设置视觉对象格式”（铅笔图标）。可以调整以下设置：

   - 布局
     - 可见行
     - 可见列
     - 面板数量
   - 面板标题选项（切换）
     - 字体大小和颜色
     - 字体粗细
     - 文本对齐方式
   - 面板顺序选项（切换）

     线条粗细、样式和颜色
   - 面板装订线（切换）

     Spacing
   - 面板背景（切换）

     Background color

使用饼图

使用饼图可以比较维度中项目的值。此类图的最佳用途是显示总金额的百分比。

饼图中的每个楔形表示维度中的一个项目。楔形大小表示该项目表示的选定度量在整个维度中所占的比例。当精度不重要并且维度中的项目很少时，最好使用饼图。

要创建圆环图，请在Group/Color字段中使用一个维度。如果只有一个字段，该图会按行数显示值的划分。要按指标值显示维度值的划分，您可以将指标字段添加到 Value (值) 字段井。

饼图最多可为组或颜色显示 20 个数据点。有关 Amazon Quick 如何处理超出显示限制的数据的更多信息，请参阅显示限制。

饼图的功能

可以使用下表了解饼图支持的功能。

功能	支持？	评论	有关更多信息
更改图例显示	是		Quick 中关于视觉类型的图例
更改标题显示	是		Quick 中视觉类型上的标题和字幕
更改轴范围	不适用		在 Quick 中对视觉类型进行范围和缩放
显示或隐藏轴标签。	是		Quick 中视觉类型上的轴和网格线
改变视觉对象颜色	是		Quick 中视觉类型中的颜色
聚焦或排除元素	是，但有例外	您可以聚焦或排除饼图中的楔形，但将日期字段用作维度的情况除外。在这种情况下，您只能聚焦楔形，但不能排除它。	聚焦视觉对象元素 排除视觉对象元素
排序	是	您可以在为值、组或颜色选择的字段上排序。	在 Amazon Quick 中对视觉数据进行分类
执行字段聚合	是	您必须将聚合应用于为值选择的字段，不能将聚合应用于为组或颜色选择的字段。	更改字段聚合
添加向下钻取	是	您可以向 Group/Color 字段井添加向下钻取级别。	在 Quick Sight 中向视觉数据添加向下钻取

创建饼图

要创建饼图，请按照以下过程操作。

创建饼图

1. 在分析页面上，选择工具栏上的可视化。
2. 在应用程序栏上选择添加，然后选择添加视觉对象。
3. 在 Visual types 窗格中，选择饼图图标。
4. 从 Fields list (字段列表) 窗格中，将要使用的字段拖到相应的字段井中。通常，您需要使用以目标字段井指示的维度或度量字段。如果您选择使用维度字段作为度量，则系统会对其自动应用 Count 聚合函数来创建数值。

   要创建饼图，请将维度拖动到Group/Color字段井中。（可选）将一个度量拖到 Value (值) 字段井上。
5. （可选）通过将一个或多个其他字段拖到字段井中来添加向下钻取图层。Group/Color有关添加向下钻取的更多信息，请参阅在 Quick Sight 中向视觉数据添加向下钻取。

使用数据透视表

可以使用数据透视表显示两个维度的交集的度量值。

热图和数据透视表以类似表格的形式显示数据。如果需要识别趋势和离群值，请使用热图，因为它使用了颜色，能够帮您迅速找到目标。如果需要分析视觉对象上的数据，请使用数据透视表。

要创建数据透视表，请至少选择任意数据类型的一个字段，然后选择数据透视表图标。Amazon Quick 创建表格并使用相交行值的列值计数填充单元格值。通常，您可以选择一个度量以及可通过该度量测量的两个维度。

数据透视表支持向下和向右滚动。您最多可以添加 20 个字段作为行，并添加 20 个字段作为列。最多支持 50 万条记录。

使用数据透视表可以执行以下操作：

- 可以指定多个度量值来填充表的单元格值，以便查看一系列数据
- 可以对数据透视表的列和行进行聚类，以显示按相关维度分组的子类别的值
- 对数据透视表行或列中的值进行排序
- 应用统计函数
- 为行和列添加总计和小计
- 使用无限滚动
- 转置行和列使用的字段

- 创建自定义总计聚合

要轻松地转置数据透视表上行和列使用的字段，请选择视觉对象右上角附近的方向图标 ()。要查看用于显示和隐藏总计和小计、设置视觉对象格式或将数据导出到 CSV 文件的选项，请选择右上角的菜单项。

与所有视觉对象类型一样，您可以添加和删除字段。您还可以更改与视觉对象关联的字段、更改字段聚合以及更改日期字段粒度。此外，您可以突出或排除行或列。有关如何对数据透视表进行上述更改的更多信息，请参阅在 Amazon Quick 中更改视觉对象使用的字段。

有关为数据透视表设置格式的信息，请参阅在 Amazon 中快速格式化。

有关数据透视表的自定义总计聚合的信息，请参阅自定义总值。

主题

- 数据透视表的功能
- 创建数据透视表
- 数据透视表值定向
- 展开和折叠数据透视表聚类
- 在 Quick 中显示和隐藏数据透视表列
- 在快速中对数据透视表进行排序
- 在数据透视表中使用表计算
- 数据透视表限制
- 数据透视表最佳实践

数据透视表的功能

数据透视表不显示图例。

可以使用下表了解数据透视表支持的功能。

功能	支持？	评论	有关更多信息
更改图例显示	否		Quick 中关于视觉类型的图例

功能	支持？	评论	有关更多信息
更改标题显示	是		Quick 中视觉类型上的标题和字幕
更改轴范围	不适用		在 Quick 中对视觉类型进行范围和缩放
改变视觉对象颜色	否		Quick 中视觉类型中的颜色
聚焦或排除元素	是，但有例外	您可以聚焦或排除任意列或行，但将日期字段用作维度的情况除外。在这种情况下，您只能聚焦使用日期维度的列或行，但不能排除它。	聚焦视觉对象元素 排除视觉对象元素
排序	是	您可以按字母顺序或按指标升序或降序对行或列字段井中的字段进行排序。	在 Amazon Quick 中对视觉数据进行分类 在快速中对数据透视表进行排序
执行字段聚合	是	您必须将聚合应用于为值选择的一个或多个字段。您无法将聚合应用于为行或列选择的字段。 如果您选择创建多度量数据透视表，则可以对不同的度量应用不同类型的聚合。例如，您可以显示销售额与最大折扣金额的总和。	更改字段聚合
添加向下钻取	否		在 Quick Sight 中向视觉数据添加向下钻取

功能	支持？	评论	有关更多信息
显示和隐藏总计和小计	是	您可以显示或隐藏行和列的总计和小计。 折叠行或列时，指标会自动汇总以显示小计。如果您使用表计算，请使用聚合来显示汇总。	
导出或复制数据	是	您可以将所有数据导出到 CSV 文件。 您可以选择和复制单元格的内容。	从视觉对象中导出数据
条件格式设置	是	您可以为值、小计和总计添加条件格式。	在 Quick 中对视觉类型进行条件格式化

创建数据透视表

要创建数据透视表，请按照以下过程操作。

创建数据透视表

1. 在分析页面上，选择工具栏上的可视化图标。
2. 在视觉对象窗格上，选择 + 添加，然后选择数据透视表图标。
3. 从字段列表窗格中选择要包含的字段。Amazon Quick 会自动将它们放入田间油井中。

   要更改某个字段的放置位置，请将其拖动到相应的字段井中。通常，您可以使用以目标字段井指示的维度或度量字段。如果您选择使用维度字段作为度量，则系统会对其自动应用 Count 聚合函数来创建数值。

   - 要创建单度量数据透视表，请将一个维度拖到 Rows 字段井上，将另一个维度拖到 Columns 字段井上，并将一个度量拖到 Values 字段井上。
   - 要创建多度量数据透视表，请将一个维度拖到 Rows 字段井上，将另一个维度拖到 Columns 字段井上，将两个或多个度量拖到 Values 字段井上。

- 要创建聚类数据透视表，请将一个或多个维度拖到 Rows 字段井上，将一个或多个维度拖到 Columns 字段井上，并将一个度量拖到 Values 字段井上。

如果需要，您还可以为所有数据透视表字段井选择多个字段。这样可以将多度量与聚类数据透视表方法结合使用。

> **Note**
>
> 要查看计算字段的汇总，请务必使用聚合。例如，具有 `field-1 / field-2` 的计算字段在汇总时不会显示摘要。不过，`sum(field-1) / sum(field-2)` 会显示汇总摘要。

选择布局

在 Amazon Quick 中创建数据透视表时，您可以使用表格和层次结构布局选项进一步自定义数据的显示方式。对于使用表格布局的数据透视表，每个行字段均显示在相应列中。对于使用层次结构布局的数据透视表，所有行字段均显示在一列中。缩进用于区分不同字段的行标题。要更改数据透视表视觉对象的布局，请打开要更改的数据透视表的设置视觉对象格式菜单，然后从透视选项部分选择所需布局选项。

根据选择的数据透视表视觉对象布局，可以使用不同的格式设置选项。有关表格式和层次结构数据透视表之间格式设置差异的更多信息，请参阅 Quick 中的表格和数据透视表格式选项。

数据透视表值定向

您可以选择以基于列或行的格式显示数据透视表。默认为列式。更改为行式时，系统会将具有值名称的列添加到行标题列的右侧。

更改数据透视表格式

1. 在分析页面上，选择要编辑的数据透视表视觉对象。
2. 通过选择视觉对象顶部的字段井，展开 Field wells (字段井) 窗格。
3. 在 Values 字段井上，选择以下选项之一：
   - 选择 Column 为列式。
   - 选择 Row 为行式。

> **Note**
>
> 如果只使用一个指标，则可以通过使用 Hide single metric (隐藏单个指标) 选项设置视觉对象的格式和样式来消除重复的标题。


展开和折叠数据透视表聚类

如果在数据透视表中使用分组的列或行，则可以展开或折叠分组以在视觉对象中显示或隐藏其数据。

展开或折叠数据透视表组

1. 在分析页面上，选择要编辑的数据透视表视觉对象。
2. 选择下列选项之一：
   - 要折叠组，请选择字段名称附近的折叠图标。
   - 要展开组，请选择字段名称附近的展开图标。折叠图标显示一个减号。展开图标显示一个加号。

   在下面的屏幕截图中，Customer Region 和 Enterprise 段处于扩展状态，SMB 和 Startup 处于折叠状态。折叠组时，其数据将在行或列中汇总。



Revenue by Service Line, Customer Region, Customer Segment, and Consumption Channel

			Customer Segment > Service Line				
			⊖ Enterprise			⊞ SMB	⊞ Startup
Customer Region	Consumption C...	Billed Amount	Marketing	HR	Billing		
⊖ APAC	API	Billed Amount	104,350.34	132,225.58	127,772.08	98,977.33	854,403.2
	Mobile	Billed Amount	191,448.63	247,966.85	238,773.51	231,934.61	1,985,478.41
	Web	Billed Amount	282,733.31	370,020.33	340,658.32	329,184.75	2,854,727.09
⊖ EMEA	API	Billed Amount	253,154.34	353,785.82	427,324.86	199,635.93	599,882.97
	Mobile	Billed Amount	445,424.8	663,531.12	787,623.59	474,354.34	1,399,320.6
	Web	Billed Amount	659,433.53	951,639.98	1,136,865.12	667,843.43	2,018,343.87
⊖ US	API	Billed Amount	213,715.84	440,195.3	383,297.6	271,066.46	2,193,052.91
	Mobile	Billed Amount	497,424.85	1,029,193.5	899,185.99	656,111.84	5,188,415.35
	Web	Billed Amount	714,712.03	1,466,952.72	1,284,108.35	928,394.53	7,381,337.62

在 Quick 中显示和隐藏数据透视表列

默认情况下，创建数据透视表时会显示所有列、行及其字段值。您可以在不必更改数据透视表值的情况下，隐藏不希望在数据透视表中显示的列和行。如果数据透视表中有多个度量，也可以隐藏值。

您可以随时选择在数据透视表中显示任何隐藏字段。若您将视觉对象作为控制面板的一部分进行发布，任何订阅该控制面板的人均可将数据透视表导出为逗号分隔值（CSV）或 Microsoft Excel 文件。订阅者可以选择仅导出可见字段或导出所有字段。有关更多信息，请参阅 将数据从控制面板导出到 CSV。

隐藏数据透视表中的列或行

1. 在分析中选择要使用的数据透视表视觉对象。
2. 在 “行”、“列” 或 “值” 字段栏中选择三点菜单，然后选择 “隐藏”。

显示数据透视表中的所有隐藏字段

1. 在分析中选择要使用的数据透视表视觉对象。
2. 在字段井中选择任何字段，然后选择显示所有隐藏字段。

在快速中对数据透视表进行排序

在 Amazon Quick 中，您可以按行和列字段中的字段对数据透视表中的值进行排序，也可以按数据透视表中的列标题快速对数据透视表中的值进行排序。在数据透视表中，您可以按字母顺序或按度量分别对行和列进行排序。

> **Note**
>
> 如果按度量对数据透视表进行排序，您无法运行“Total”、“Difference”和“Percent Difference”表计算。有关在数据透视表中使用表计算的更多信息，请参阅在数据透视表中使用表计算。

了解数据透视表中的排序

当数据透视表中有多个窗格时，排序将独立应用于每个窗格。例如，左侧数据透视表中的 Segment 列按 Cost 升序排序。假设有多个窗格，则从头开始对每个窗格进行排序，并且每个窗格（对于 Segment）中的行按成本从低到高进行排序。右侧表格应用相同排序方式，但排序应用于整个表，如下所示。

Pivot Table: Segment sorted by Cost in ascending order

Customer Region	Segment	Cost
APAC	SMB	443,364.19
	Enterprise	1,360,766.43
	Startup	3,852,507.31
EMEA	SMB	961,547.22
	Startup	2,869,902.85
	Enterprise	4,054,584.77
US	SMB	1,191,778.64
	Enterprise	4,445,523.69
	Startup	9,499,922.96

Table: Segment sorted by Cost in ascending order

Customer Region	Segment	Cost
APAC	SMB	443,364.19
EMEA	SMB	961,547.22
US	SMB	1,191,778.64
APAC	Enterprise	1,360,766.43
EMEA	Startup	2,869,902.85
APAC	Startup	3,852,507.31
EMEA	Enterprise	4,054,584.77
US	Enterprise	4,445,523.69
US	Startup	9,499,922.96

当您对数据透视表应用多种排序时，将按从外部维度到内部维度的方式应用排序。请看下面的数据透视表示例图像。Customer Region 列按 Cost 降序排序（如橙框所示）。Channel 列按收入目标升序排序（如蓝框所示）。

Customer Region	Channel	Revenue Goal	Cost
US	API	$3,308,145	$2,359,267
	Mobile	$7,445,681	$5,291,181
	Web	$9,718,851	$7,486,778
	Subtotal	$20,472,677	$15,137,225
EMEA	API	$2,023,046	$1,344,824
	Mobile	$3,660,777	$2,933,557
	Web	$4,895,932	$3,607,654
	Subtotal	$10,579,754	$7,886,035
APAC	API	$1,392,361	$1,067,056
	Mobile	$2,606,978	$1,876,292
	Web	$3,400,757	$2,713,291
	Subtotal	$7,400,096	$5,656,638


使用行标头或列标头对数据透视表进行排序

要使用行标头或列标头对数据透视表进行排序，请按照以下过程操作。

使用表标头对表格式数据透视表中的值进行排序

1. 在表格式数据透视表中，选择要进行排序的标头。
2. 在排序依据中，选择要作为排序依据的字段和排序顺序。

   您可以按字母顺序 a-z 或 z-a 对维度字段进行排序，也可以按度量升序或降序对其进行排序。



使用值标头对数据透视表进行排序

要使用值标头对数据透视表进行排序，请按照以下过程操作。

使用值标头对数据透视表进行排序

1. 在数据透视表中，选择要进行排序的值标头。
2. 选择升序或降序。



按数据透视表中的值标头排序也适用于小计。

使用字段井对表格式数据透视表进行排序


要使用字段井对表格式数据透视表中的值进行排序，请按照以下过程操作。

使用字段井对表格式数据透视表中的值进行排序


1. 在分析页面上，选择要排序的表格式数据透视表。
2. 展开字段井。
3. 在行或列字段井中，选择要进行排序的字段，然后选择排序依据字段的排序方式。

   您可以按字母顺序 a-z 或 z-a 对行或列字段井中的维度字段进行排序，也可以按度量升序或降序对其进行排序。您还可以为在字段井中选择的字段选择折叠或展开所有行或列。您也可以移除该字段，或者将其替换为其他字段。

   - 要按字母顺序对维度字段进行排序，请将光标悬停在行或列字段井的字段上，然后选择 a-z 或 z-a 排序图标。



- 要按度量对维度字段进行排序，请将光标悬停在行或列字段井的字段上。从列表中选择度量，然后选择升序或降序排序图标。




如果您想更好地控制如何将排序应用于数据透视表，也可以自定义排序选项。

使用排序选项创建排序

1. 在分析页面上，选择要排序的数据透视表。
2. 展开字段井。
3. 在行或列字段井中选择要进行排序的字段，然后选择排序选项。
4. 在左侧打开的排序选项窗格中，指定以下选项：
    a. 对于排序依据，从下拉列表中选择字段。
    b. 对于聚合，从列表中选择一个聚合。
    c. 在排序顺序中，选择升序或降序。
    d. 选择应用。

使用字段井对层次结构数据透视表进行排序

对于表格式数据透视表，行字段井中的每个字段均有单独的标题单元格。对于层次结构数据透视表，所有行字段都显示在一列中。要对这些行字段进行排序、折叠和展开这些字段，请选择行标签打开组合行字段菜单，然后选择所需选项。可以从组合行字段菜单对层次结构数据透视表中的每个字段单独进行排序。



字段井菜单提供了更高级的格式设置选项，例如隐藏和移除。

在数据透视表中使用表计算

您可以使用表计算向包含度量 (数字值) 的数据透视表单元格应用统计函数。下面几节介绍可在计算中使用哪些函数以及如何应用或删除这些函数。

单元格值的数据类型会自动更改以适合您的计算。例如，假设您将 Rank 函数应用于货币数据类型。值将显示为整数而不是货币，因为排名的度量单位不是货币。同样，如果您应用 Percent difference (差额百分比) 函数，单元格值将显示为百分比。

主题

- 添加和删除数据透视表计算
- 数据透视表计算函数
- 应用数据透视表计算的方法

添加和删除数据透视表计算

要在数据透视表上添加、修改和删除表计算，请按照以下过程操作。

主题

- 添加数据透视表计算
- 更改计算的应用方式
- 移除计算

添加数据透视表计算

要向数据透视表添加表计算，请按照以下过程操作。

向数据透视表添加表计算

1. 通过选择视觉对象底部附近的字段井，展开字段井窗格。
2. 在 Values 字段井中选择要应用表计算的字段，选择 Add table calculation，然后选择要应用的函数。

> **Note**
>
> 如果按度量对数据透视表进行排序，您无法运行“Total”、“Difference”和“Percent Difference”表计算。要使用这些表计算，请从数据透视表中移除排序。

更改计算的应用方式

要更改将表计算应用到数据透视表的方式，请按照以下过程操作。

更改将表计算应用于数据透视表的方式

1. 通过选择视觉对象顶部的字段井，展开 Field wells (字段井) 窗格。
2. 在 Values (值) 字段井中选择具有要更改的表计算的字段，选择 Calculate as (计算方式)，然后选择要应用计算的方式。

移除计算

要从数据透视表删除表计算，请按照以下过程操作。

从数据透视表中移除表计算

1. 通过选择视觉对象底部附近的字段井，展开字段井窗格。

2. 在值字段井中选择要移除表计算的字段，然后选择移除。


数据透视表计算函数

您可以在数据透视表计算中使用以下函数。

主题


- Running total
- 区别
- Percentage difference
- Percent of total
- Rank
- 百分位数

您可以将列出的函数应用于以下数据：



Sum of Billed Amount by Date, Customer Region, Consumption Channel, and Service Line

		Service Line > Consumption Channel					
		Billing			HR		
Customer Region	Date	Web	Mobile	API	Web	Mobile	API
APAC	2014	$257K	$178K	$82K	$246K	$163K	$74K
	2015	$471K	$335K	$149K	$465K	$322K	$146K
	2016	$819K	$572K	$260K	$805K	$548K	$253K
EMEA	2014	$376K	$259K	$122K	$353K	$249K	$114K
	2015	$589K	$414K	$209K	$576K	$401K	$198K
	2016	$968K	$671K	$336K	$932K	$651K	$316K
US	2014	$709K	$496K	$213K	$729K	$501K	$217K
	2015	$1,253K	$872K	$375K	$1,267K	$903K	$375K
	2016	$2,181K	$1,538K	$645K	$2,192K	$1,554K	$654K




Sum of Billed Amount by Date, Customer Region, Consumption Channel, and Service Line

		Service Line > Consumption Channel					
		Billing			HR		
Customer Region	Date	Web	Mobile	API	Web	Mobile	API
APAC	2014	$257K	$178K	$82K	$246K	$163K	$74K
	2015	$471K	$335K	$149K	$465K	$322K	$146K
	2016	$819K	$572K	$260K	$805K	$548K	$253K
EMEA	2014	$376K	$259K	$122K	$353K	$249K	$114K
	2015	$589K	$414K	$209K	$576K	$401K	$198K
	2016	$968K	$671K	$336K	$932K	$651K	$316K
US	2014	$709K	$496K	$213K	$729K	$501K	$217K
	2015	$1,253K	$872K	$375K	$1,267K	$903K	$375K
	2016	$2,181K	$1,538K	$645K	$2,192K	$1,554K	$654K

Running total

Running total 函数计算给定单元格值与其之前的所有单元格值的总和。此总和的计算方法为 `Cell1=Cell1, Cell2=Cell1+Cell2, Cell3=Cell1+Cell2+Cell3`，依此类推。

计算方式选择表横向，沿表行应用 Running total 函数会得到以下结果。




Sum of Billed Amount by Date, Customer Region, Consumption Channel, and Service Line

		Service Line > Consumption Channel					
		Billing			HR		
Customer Region	Date	Web	Mobile	API	Web	Mobile	API
APAC	2014	$257K	$435K	$516K	$762K	$925K	$999K
	2015	$471K	$806K	$954K	$1,419K	$1,742K	$1,888K
	2016	$819K	$1,391K	$1,651K	$2,456K	$3,005K	$3,258K
EMEA	2014	$376K	$635K	$757K	$1,111K	$1,360K	$1,473K
	2015	$589K	$1,003K	$1,212K	$1,788K	$2,188K	$2,386K
	2016	$968K	$1,639K	$1,975K	$2,907K	$3,558K	$3,873K
US	2014	$709K	$1,205K	$1,417K	$2,146K	$2,647K	$2,864K
	2015	$1,253K	$2,126K	$2,500K	$3,767K	$4,670K	$5,044K
	2016	$2,181K	$3,720K	$4,365K	$6,557K	$8,111K	$8,765K

区别

Difference 函数计算单元格值与其之前单元格值的差值。此差值的计算方法为 `Cell1=Cell1-null, Cell2=Cell2-Cell1, Cell3=Cell3-Cell2,`，依此类推。由于 `Cell1-null = null`，Cell1 值始终为空。

计算方式选择表横向，沿表行应用 Difference 函数得到以下结果。




Sum of Billed Amount by Date, Customer Region, Consumption Channel, and Service Line

		Service Line > Consumption Channel					
		Billing			HR		
Customer Region	Date	Web	Mobile	API	Web	Mobile	API
APAC	2014		-$78K	-$96K	$164K	-$83K	-$90K
	2015		-$136K	-$186K	$317K	-$143K	-$176K
	2016		-$247K	-$312K	$545K	-$257K	-$295K
EMEA	2014		-$117K	-$137K	$231K	-$104K	-$135K
	2015		-$176K	-$204K	$366K	-$175K	-$203K
	2016		-$297K	-$335K	$595K	-$281K	-$335K
US	2014		-$213K	-$284K	$517K	-$228K	-$284K
	2015		-$381K	-$498K	$892K	-$364K	-$528K
	2016		-$643K	-$893K	$1,547K	-$638K	-$900K

Percentage difference

Percentage Difference 函数计算单元格值与其之前单元格值的百分比差值，然后除以其之前单元格的值。此值的计算方法为 `Cell1=(Cell1-null)/null, Cell2=(Cell2-Cell1)/Cell1, Cell3=(Cell3-Cell2)/Cell2,`，依此类推。由于 `(Cell1-null)/null = null`，Cell1 值始终为空。

计算方式选择表横向，沿表行应用 Percentage Difference 函数得到以下结果。




Sum of Billed Amount by Date, Customer Region, Consumption Channel, and Service Line

		Service Line > Consumption Channel					
		Billing			HR		
Customer Region	Date	Web	Mobile	API	Web	Mobile	API
APAC	2014		-30.56%	-54.15%	200.96%	-33.64%	-54.88%
	2015		-28.91%	-55.61%	213.06%	-30.67%	-54.71%
	2016		-30.17%	-54.52%	209.77%	-31.94%	-53.80%
EMEA	2014		-31.03%	-52.93%	189.54%	-29.52%	-54.34%
	2015		-29.79%	-49.37%	174.91%	-30.38%	-50.64%
	2016		-30.68%	-49.86%	177.00%	-30.16%	-51.51%
US	2014		-29.99%	-57.15%	243.08%	-31.27%	-56.68%
	2015		-30.37%	-57.04%	237.94%	-28.71%	-58.50%
	2016		-29.48%	-58.06%	239.84%	-29.10%	-57.92%

Percent of total

Percent of Total 函数计算给定单元格占计算中包含的所有单元格总和的百分比。此百分比的计算方法为 `Cell1=Cell1/(sum of all cells), Cell2=Cell2/(sum of all cells),`，依此类推。

计算方式选择表横向，沿表行应用 Percent of Total 函数得到以下结果。




Sum of Billed Amount by Date, Customer Region, Consumption Channel, and Service Line

		Service Line > Consumption Channel					
		Billing			HR		
Customer Region	Date	Web	Mobile	API	Web	Mobile	API
APAC	2014	21.47%	14.90%	6.83%	20.56%	13.64%	6.15%
	2015	20.54%	14.60%	6.48%	20.29%	14.06%	6.37%
	2016	20.40%	14.24%	6.47%	20.06%	13.65%	6.30%
EMEA	2014	20.00%	13.79%	6.49%	18.79%	13.24%	6.04%
	2015	19.07%	13.39%	6.77%	18.63%	12.97%	6.40%
	2016	19.31%	13.38%	6.71%	18.59%	12.98%	6.29%
US	2014	19.61%	13.72%	5.88%	20.17%	13.86%	6.00%
	2015	19.38%	13.49%	5.79%	19.59%	13.96%	5.79%
	2016	19.38%	13.66%	5.73%	19.48%	13.81%	5.81%

Rank

Rank 函数计算单元格值与计算中包含的其他单元格值相比较的排名。Rank 始终将最高值显示为 1，最低值等于计算中包含的单元格数。如果两个或更多单元格具有相等的值，则它们排名相同，但在排名中各占一位。因此，下一个最高值的排名将下降该值所占的单元格数减 1。例如，如果对 5,3,3,4,3,2 排名，它们的排名将是 1,3,3,2,3,6。


例如，假设您具有以下数据。



Sum of Billed Amount by Customer Region and Service Line

Customer Region	Service Line: Marketing	HR	Billing
APAC	$1,357K	$3,023K	$3,122K
EMEA	$2,247K	$3,788K	$3,944K
US	$4,657K	$8,392K	$8,282K

计算方式选择表横向，沿表行应用 Rank 函数得到以下结果。



Sum of Billed Amount by Customer Region and Service Line

Customer Region	Service Line: Marketing	HR	Billing
APAC	3	2	1
EMEA	3	2	1
US	3	1	2

百分位数


Percentile 函数计算的是计算中包含的等于或低于给定单元格值的单元格值百分比。

此百分比的计算方式如下：

```
percentile rank(x) = 100 * B / N

Where:
   B = number of scores below x
   N = number of scores
```

计算方式选择表横向，沿表行应用 Percentile 函数得到以下结果。



Sum of Billed Amount by Customer Region, Date, Consumption Channel, and Service Line

		Service Line > Consumption Channel					
		Billing			HR		
Customer Region	Date	Web	Mobile	API	Web	Mobile	API
APAC	2014	88.89	66.67	33.33	77.78	55.56	22.22
	2015	88.89	66.67	33.33	77.78	55.56	22.22
	2016	88.89	66.67	33.33	77.78	55.56	11.11
EMEA	2014	88.89	66.67	22.22	77.78	55.56	11.11
	2015	88.89	66.67	22.22	77.78	55.56	11.11
	2016	88.89	66.67	22.22	77.78	55.56	11.11
US	2014	77.78	55.56	11.11	88.89	66.67	22.22
	2015	77.78	55.56	22.22	88.89	66.67	11.11
	2016	77.78	55.56	11.11	88.89	66.67	22.22

应用数据透视表计算的方法


您可以按照下述方式应用表计算。表计算一次仅应用于一个字段。因此，如果数据透视表包含多个值，则计算只应用到表示已应用计算的字段的单元格。

主题

- 表横向
- 表纵向
- 表先横后纵
- 表先纵后横
- 组横向
- 组纵向
- 组先横后纵
- 组先纵后横

表横向


使用 Table across (表横向) 将沿数据透视表中的行应用计算，而不考虑分组。这种应用方式是默认值。例如，使用以下数据透视表。



Consumption Channel

Customer Region	Date	Web	Mobile	API
APAC	2014	$599K	$410K	$186K
	2015	$1,137K	$795K	$361K
	2016	$1,997K	$1,379K	$638K
EMEA	2014	$932K	$646K	$302K
	2015	$1,511K	$1,046K	$531K
	2016	$2,461K	$1,702K	$848K
US	2014	$1,816K	$1,257K	$539K
	2015	$3,230K	$2,272K	$963K
	2016	$5,613K	$3,971K	$1,669K


使用表横向方式应用 Running total 函数会得到以下结果（在最后一列中显示行总计）。



表纵向

使用 Table down (表纵向) 将沿数据透视表中的列应用计算，而不考虑分组。


使用表纵向方式应用 Running total 函数会得到以下结果（在最后一行中显示列总计）。



表先横后纵

使用 Table across down (表先横后纵) 将沿数据透视表中的行应用计算，得到结果后再沿数据透视表中的列应用计算。


使用表先横后纵应用 Running total 函数会得到以下结果。在这种情况下，总计将同时纵向和横向求和，总数显示在右下方的单元格中。



Sum of Billed Amount by Customer Region, Date, and Consumption Channel

		Consumption Channel		
Customer Region	Date	Web	Mobile	API
APAC	2014	$599K	$1,009K	$1,195K
	2015	$2,332K	$3,127K	$3,488K
	2016	$5,485K	$6,864K	$7,501K
EMEA	2014	$8,433K	$9,079K	$9,381K
	2015	$10,893K	$11,939K	$12,469K
	2016	$14,931K	$16,633K	$17,480K
US	2014	$19,297K	$20,554K	$21,093K
	2015	$24,323K	$26,595K	$27,558K
	2016	$33,171K	$37,142K	$38,811K

在这种情况下，假设您使用表先横后纵方式应用 Rank 函数。这样做意味着先沿表行确定初始排名，然后这些排名再沿着列排名。这种方法会向您提供以下结果。




Sum of Billed Amount by Customer Region, Date, and Consumption Channel

		Consumption Channel		
Customer Region	Date	Web	Mobile	API
APAC	2014	21	24	27
	2015	13	18	25
	2016	6	11	20
EMEA	2014	16	19	26
	2015	10	14	23
	2016	4	8	17
US	2014	7	12	22
	2015	3	5	15
	2016	1	2	9


表先纵后横

使用 Table down across (表先纵后横) 将沿数据透视表中的列应用计算。然后，获取结果并沿数据透视表中的行对结果重新应用计算。

您可以使用表先纵后横方式应用 Running total 函数得到以下结果。在这种情况下，总计将同时纵向和横向求和，总数显示在右下方的单元格中。




您可以使用表先纵后横方式应用 Rank 函数得到以下结果。在这种情况下，初始排名是沿表列确定的。然后，这些排名再沿着行进行排名。



组横向

使用 Group across (组横向) 将在分组边界（由应用到列的第二级分组确定）内沿数据透视表中的行应用计算。例如，如果先按字段 2 分组，然后按字段 1 分组，则在字段 2 级别应用分组。如果您按字段 3、字段 2 和字段 1 的顺序分组，则会重新在字段 2 级别应用分组。没有任何分组时，Group across (组横向) 会返回与 Table across (表横向) 相同的结果。


例如，使用以下数据透视表，其中的列先按 `Service Line` 分组，然后按 `Consumption Channel` 分组。



Consumption Channel

Customer Region	Date	Web	Mobile	API
APAC	2014	$599K	$410K	$186K
	2015	$1,137K	$795K	$361K
	2016	$1,997K	$1,379K	$638K
EMEA	2014	$932K	$646K	$302K
	2015	$1,511K	$1,046K	$531K
	2016	$2,461K	$1,702K	$848K
US	2014	$1,816K	$1,257K	$539K
	2015	$3,230K	$2,272K	$963K
	2016	$5,613K	$3,971K	$1,669K

您可以使用组横向方式应用 Running total 函数得到以下结果。在这种情况下，函数在每个服务类别分组的列确定的边界内沿行应用。Mobile 列针对给定行表示的 Customer Region 和 Date（年份），显示给定 Service Line 的两个 Consumption Channel 值的总计。例如，突出显示的单元格表示针对名为 Billing 的 Service Line 中的所有 Consumption Channel 值，在 2012 年份的 APAC 区域的总计。




Sum of Billed Amount by Customer Region, Date, Service Line, and Consumption Channel

		Service Line > Consumption Channel			
		Billing		Marketing	
Customer Region	Date	API	Mobile	API	Mobile
APAC	2012	$23K	$74K		
	2013	$45K	$153K	$3K	$11K
	2014	$82K	$260K	$31K	$100K
EMEA	2012	$22K	$78K		
	2013	$50K	$172K	$4K	$15K
	2014	$122K	$381K	$66K	$204K
US	2012	$43K	$140K		
	2013	$114K	$382K	$14K	$48K
	2014	$213K	$709K	$110K	$370K

组纵向

使用 Group down (组纵向) 将在分组边界（由应用到行的第二级分组确定）内沿数据透视表中的列应用计算。例如，如果先按字段 2 分组，然后按字段 1 分组，则在字段 2 级别应用分组。如果您按字段 3、字段 2 和字段 1 的顺序分组，则会重新在字段 2 级别应用分组。没有任何分组时，Group down (组纵向) 将返回与 Table down (表纵向) 相同的结果。


例如，使用以下数据透视表，其中的行先按 `Customer Region` 分组，然后按 `Date`（年份）分组。



Consumption Channel

Customer Region	Date	Web	Mobile	API
APAC	2014	$599K	$410K	$186K
	2015	$1,137K	$795K	$361K
	2016	$1,997K	$1,379K	$638K
EMEA	2014	$932K	$646K	$302K
	2015	$1,511K	$1,046K	$531K
	2016	$2,461K	$1,702K	$848K
US	2014	$1,816K	$1,257K	$539K
	2015	$3,230K	$2,272K	$963K
	2016	$5,613K	$3,971K	$1,669K

您可以使用组纵向方式应用 Running total 函数得到以下结果。在这种情况下，函数在每个 Customer Region 分组的行确定的边界内沿列应用。2014 行显示对于给定列表示的 Service Line 和 Consumption Channel，在给定 Customer Region 的所有年份的总计。例如，突出显示的单元格表示对于报告中显示的所有 Date（年份）值，Mobile 渠道的 Billing 服务的 APAC 区域总计。



组先横后纵

使用 Group across down (组先横后纵) 将在分组边界（由应用到列的第二级分组确定）内沿行应用计算。然后，该函数沿数据透视表中的列对得到的结果重新应用计算。同样在分组边界（由应用到行的第二级分组确定）内重新应用计算。

例如，如果先按字段 2 对行或列分组，然后按字段 1 分组，则在字段 2 级别应用分组。如果您按字段 3、字段 2 和字段 1 的顺序分组，则会重新在字段 2 级别应用分组。没有任何分组时，Group across down (组先横后纵) 会返回与 Table across down (表先横后纵) 相同的结果。

例如，使用以下数据透视表，其中的列先按 `Service Line` 分组，然后按 `Consumption Channel` 分组。行先按 `Customer Region` 分组，然后按 `Date`（年份）分组。

Sum of Billed Amount by Customer Region, Date, and Consumption Channel


		Consumption Channel		
Customer Region	Date	Web	Mobile	API
APAC	2014	$599K	$410K	$186K
	2015	$1,137K	$795K	$361K
	2016	$1,997K	$1,379K	$638K
EMEA	2014	$932K	$646K	$302K
	2015	$1,511K	$1,046K	$531K
	2016	$2,461K	$1,702K	$848K
US	2014	$1,816K	$1,257K	$539K
	2015	$3,230K	$2,272K	$963K
	2016	$5,613K	$3,971K	$1,669K

您可以使用组先横后纵方式应用 Running total 函数得到以下结果。在这种情况下，总计在分组边界内先纵向后横向求和。此处，这些边界对于行来说为 Customer Region，对于列来说为 Service Line。分组右下角的单元格中为总计。

Sum of Billed Amount by Customer Region, Date, Service Line, and Consumption Channel

		Service Line > Consumption Channel			
		Billing		Marketing	
Customer Region	Date	API	Mobile	API	Mobile
APAC	2012	$23K	$201K		
	2013	$68K	$309K	$3K	$42K
	2014	$149K	$487K	$34K	$111K
EMEA	2012	$22K	$250K		
	2013	$72K	$372K	$4K	$81K
	2014	$194K	$632K	$70K	$219K
US	2012	$43K	$466K		
	2013	$157K	$734K	$14K	$157K
	2014	$370K	$1,231K	$124K	$418K

您可以使用组先横后纵方式应用 Rank 函数得到以下结果。在这种情况下，函数首先在每个 Service Line 分组的边界内沿行应用。然后向第一次计算的结果再次应用函数，这次在每个 Customer Region 分组确定的边界内沿列应用。



Sum of Billed Amount by Customer Region, Date, Service Line, and Consumption Channel

		Service Line > Consumption Channel			
		Billing		Marketing	
Customer Region	Date	API	Mobile	API	Mobile
APAC	2012	6	4		
	2013	5	2	4	3
	2014	3	1	2	1
EMEA	2012	6	4		
	2013	5	2	4	3
	2014	3	1	2	1
US	2012	6	5		
	2013	4	2	4	3
	2014	3	1	2	1

组先纵后横

使用 Group down across (组先纵后横) 将在分组边界（由应用到行的第二级分组确定）内沿列应用计算。然后，Amazon Quick 获取结果并将计算结果重新应用于数据透视表的各行。同样，它在分组边界内 (由应用到列的第二级分组确定) 重新应用计算。

例如，如果先按字段 2 对行或列分组，然后按字段 1 分组，则在字段 2 级别应用分组。如果您按字段 3、字段 2 和字段 1 的顺序分组，则会重新在字段 2 级别应用分组。没有任何分组时，Group down across (组先纵后横) 会返回与 Table down across (表先纵后横) 相同的结果。

例如，使用以下数据透视表。列先按 Service Line 分组，然后按 Consumption Channel 分组。行先按 Customer Region 分组，然后按 Date（年份）分组。

Sum of Billed Amount by Customer Region, Date, and Consumption Channel


		Consumption Channel		
Customer Region	Date	Web	Mobile	API
APAC	2014	$599K	$410K	$186K
	2015	$1,137K	$795K	$361K
	2016	$1,997K	$1,379K	$638K
EMEA	2014	$932K	$646K	$302K
	2015	$1,511K	$1,046K	$531K
	2016	$2,461K	$1,702K	$848K
US	2014	$1,816K	$1,257K	$539K
	2015	$3,230K	$2,272K	$963K
	2016	$5,613K	$3,971K	$1,669K

您可以使用组先纵后横方式应用 Running total 函数得到以下结果。在这种情况下，总计在分组边界内先纵向后横向求和。在这种情况下，这些边界对于列来说为 `Service Category`，对于行来说为 `Customer Region`。将在分组的右下角单元格中显示总计。

Sum of Billed Amount by Customer Region, Date, Service Line, and Consumption Channel

		Service Line > Consumption Channel			
		Billing		Marketing	
Customer Region	Date	API	Mobile	API	Mobile
APAC	2012	$23K	$201K		
	2013	$68K	$309K	$3K	$42K
	2014	$149K	$487K	$34K	$111K
EMEA	2012	$22K	$250K		
	2013	$72K	$372K	$4K	$81K
	2014	$194K	$632K	$70K	$219K
US	2012	$43K	$466K		
	2013	$157K	$734K	$14K	$157K
	2014	$370K	$1,231K	$124K	$418K

您可以使用组先纵后横方式应用 Rank 函数得到以下结果。在这种情况下，函数首先在每个 Customer Region 分组确定的边界内沿列应用。然后向第一次计算的结果再次应用函数，这次在每个 Service Line 分组确定的边界内沿行应用。



Sum of Billed Amount by Customer Region, Date, Service Line, and Consumption Channel

		Service Line > Consumption Channel			
		⊖ Billing		⊖ Marketing	
Customer Region	Date	API	Mobile	API	Mobile
⊖ APAC	2012	6	4		
	2013	5	2	4	3
	2014	3	1	2	1
⊖ EMEA	2012	6	4		
	2013	5	2	4	3
	2014	3	1	2	1
⊖ US	2012	6	5		
	2013	4	2	4	3
	2014	3	1	2	1

数据透视表限制

以下限制适用于数据透视表：

- 您可以创建最多包含 50 万条记录的数据透视表。
- 您可以添加行和列字段值的任意组合，字段值总和最多为 40。例如，若有 10 个行字段值，则最多可以添加 30 个列字段值。
- 您只能在非聚合值上创建数据透视表计算。例如，如果您创建一个作为度量总和的计算字段，则无法同时向此字段添加数据透视表计算。
- 如果您正在按自定义指标进行排序，则在删除自定义指标排序之前，无法添加表计算。
- 如果您正在使用表计算，然后添加自定义指标，则无法按自定义指标进行排序。
- 对于由不同值计数汇总的指标的表计算，总计和小计是空白的。

数据透视表最佳实践

最好只部署很少的行、列、指标和表计算，而不要在一个数据透视表中提供所有可能的组合。如果包含的太多，查看器可能不堪重负，而且还可能遇到基础数据库的计算限制问题。

要降低复杂性并减少出错可能性，可以执行以下操作：

- 应用筛选器以减少视觉对象中包含的数据。
- 在 Row (行) 和 Column (列) 字段井中使用尽量少的字段。
- 在 Values (值) 字段井中使用尽量少的字段。
- 创建额外数据透视表，让每个数据透视表显示较少的指标。

在某些情况下，企业需要检查许多相互关系的指标。在这些情况下，最好在同一个控制面板上使用多个视觉对象，每个视觉对象显示一个指标。可以减小控制面板上视觉对象的大小，并将它们并置以形成分组。如果查看器根据一个视觉对象做出的决定带来了对另一个视图的需求，则您可以部署自定义 URL 操作，以便根据用户所做的选择启动另一个控制面板。


最好把视觉对象看作是构建块。不要将一个视觉对象用于多种目的，一个视觉对象应当只促进重大业务决策的一个方面。查看器应该有足够的数据来做出明智的决定，而不是迷失在各种可能性中。

使用雷达图

您可以使用雷达图（也称为蜘蛛图）在 Amazon Quick 中可视化多变量数据。在雷达图中，多个常用变量上绘制了一组或多组值。每个变量均有独立的轴，每个轴围绕中心点呈放射状排列。每个轴上绘制了单个观测结果的数据点，各点相互连接形成多边形。可以在单个雷达图中绘制多个观测结果以显示多个多边形，这样可以更轻松地快速找到多个观测结果的离群值。

在 Quick 中，您可以通过将字段拖放到 “类别”、“值” 和 “颜色” 字段井中，沿着其类别、值或颜色轴组织雷达图。如何选择字段井中字段的分配方式决定绘制数据的轴。

下图显示了雷达图示例。



雷达图的功能

要了解雷达图支持的功能，请参考下表内容。

功能	支持？	评论	有关更多信息
更改图例显示	是		Quick 中关于视觉类型的图例
更改标题显示	是		Quick 中视觉类型上的标题和字幕
更改轴范围	是		在 Quick 中对视觉类型进行范围和缩放
改变视觉对象颜色	是		Quick 中视觉类型中的颜色
聚焦或排除元素	是		聚焦视觉对象元素 排除视觉对象元素
排序	有限	您只能对类别和颜色字段井中的数据字段进行排序。	在 Amazon Quick 中对视觉数据进行分类
执行字段聚合	是		更改字段聚合
添加向下钻取	不支持		在 Quick Sight 中向视觉数据添加向下钻取
选择大小	是		在 Amazon 中快速格式化
显示总计	不支持		在 Amazon 中快速格式化

创建雷达图

要创雷达图，请按照以下过程操作。

创建雷达图

1. 在分析页面上，选择工具栏上的可视化。

2. 在应用程序栏上选择添加，然后选择添加视觉对象。
3. 在视觉对象类型窗格中，选择雷达图的图标。
4. 从 Fields list (字段列表) 窗格中，将要使用的字段拖到相应的字段井中。大多数情况下，您需要使用以目标字段井指示的维度或度量字段。

   要创建雷达图，请将字段拖到类别、值和Group/Color场井中。雷达图组织轴的方式由您将字段组织到相应字段井的方式决定：

   - 在使用数值轴的雷达图中，维度值显示为线条，轴代表值字段。要创建使用数值轴的雷达图，请向颜色字段井添加一个类别字段，向值字段井添加一个或多个值。
   - 在使用维度轴的雷达图中，组维度值显示为轴，值字段显示为线条。所有轴采用同一范围和刻度。要创建使用维度轴的雷达图，请向组字段井添加一个维度，向值字段井添加一个或多个值。
   - 在使用维度-颜色轴的雷达图中，组维度值显示为轴，颜色维度值显示为线条。所有轴采用同一范围和刻度。要创建使用维度-颜色轴的雷达图，请向类别字段井添加将一个维度，向值字段井添加一个值，再向颜色字段井添加一个维度。

使用桑基图

使用桑基图显示从一个类别到另一类别的流程，或从一个阶段到另一阶段的路径。

例如，桑基图可以显示从一个国家/地区移民到另一国家/地区的人数。桑基图表还可以显示网络访问者从公司网站的一个页面转至下一页面的路径，以及期间可能会停留的情况。

桑基图的数据

要在 Quick 中创建 Sankey 图，您的数据集应包含一个度量和两个维度（一个维度包含源类别，另一个维度包含目标类别）。

下表是桑基图数据的简单示例。

维度（源）	维度（目标）	度量（权重）
A	W	500
A	X	23
A	Y	147

以下桑基图是在将维度和度量添加到字段井中时创建的，左侧的 A 节点链接到右侧的 W、Y 和 X 节点。节点间每个链接的宽度由“度量（权重）”列中的值确定。节点会自动排序。

要在 Amazon Quick 中创建多级 Sankey 图，您的数据集仍应包含一个度量和两个维度（一个用于源，一个用于目标），但在这种情况下，您的数据值会有所不同。

下表是有两个阶段的多级别桑基图数据的简单示例。

维度（源）	维度（目标）	度量（权重）
A	W	500
A	X	23
A	Y	147
W	Z	300
X	Z	5
Y	Z	50

以下桑基图是在将维度和度量添加到字段井中时创建的。图中，左侧的 A 节点链接到中间的 W、Y 和 X 节点，而 W、Y 和 X 节点则链接到右侧的 Z 节点。节点间每个链接的宽度由“度量（权重）”列中的值确定。

使用周期性数据

桑基图使用的数据有时包含周期。例如，假设您正在可视化网站页面之间的用户流量。你可能会发现，进入页面 A 的用户会移动到页面 E，然后回到页面 A。整个流程可能看起来像A-E-A-B-A-E-A。

当您的数据包含循环时，每个循环中的节点都会在 Quick 中重复。例如，如果您的数据包含流程 A-E-A-B-A-E-A，则会创建以下 Sankey 图。

准备桑基图的数据

如果数据集不包含源列或目标列，请准备好要纳入的数据。您可以在创建新数据集或编辑现有数据集时准备好数据。有关创建新数据集并进行准备的更多信息，请参阅创建数据集。有关打开现有数据集以准备数据的更多信息，请参阅编辑数据集。

以下过程使用示例表（如下所示）来演示如何在 Quick 中为 Sankey 图准备数据。该表包含三列：客户 ID、时间和操作。

客户 ID	时间	处理建议
1	9:05 am	步骤 1
1	9:06 am	步骤 2
1	9:08 am	步骤 3
2	11:44 am	步骤 1
2	11:47 am	步骤 2
2	11:48 am	步骤 3

要使用此数据在 Quick 中创建 Sankey 图，请先向表中添加源列和目标列。要了解操作方法，请按照以下过程操作。

向表中添加源列和目标列

1. 向表添加“步骤编号”列，对每行进行编号或排序。

   有多种方法可以计算“步骤编号”列。如果您的数据源与 SQL 兼容，并且您的数据库支持`ROW_NUMBER`或`RANK`功能，则可以在 Quick 中使用自定义 SQL 对 “步骤编号” 列中的行进行排序。有关在 Quick 中使用自定义 SQL 的更多信息，请参阅使用 SQL 自定义数据。

客户 ID	时间	处理建议	步骤编号
1	9:05 am	步骤 1	1
1	9:06 am	步骤 2	2
1	9:08 am	步骤 3	3
2	11:44 am	步骤 1	1
2	11:47 am	步骤 2	2
2	11:48 am	步骤 3	3

2. 向表添加“下一行编号”列，其值等于步骤编号加一。

   例如，在表的第一个数据行中，“步骤编号”的值为 1。要计算该行的“下一步编号”的值，请在该值上加 1。

   1 + 1 = 2

   在表的第二个数据行中，“步骤编号”的值为 2，因此“下一步编号”的值为 3。

   2 + 1 = 3

客户 ID	时间	处理建议	步骤编号	下一步编号
1	9:05 am	步骤 1	1	2
1	9:06 am	步骤 2	2	3
1	9:08 am	步骤 3	3	4

客户 ID	时间	处理建议	步骤编号	下一步编号
2	11:44 am	步骤 1	1	2
2	11:47 am	步骤 2	2	3
2	11:48 am	步骤 3	3	4

3. 将表自身联接起来：

   a. 联接类型选择内部。

   b. 对于联接子句，请执行以下操作：

      i. 选择客户 ID = 客户 ID

      ii. 选择下一步编号 = 步骤编号

   联接两个表会为“客户 ID”、“时间”、“操作”、“步骤编号”和“下一步编号”创建两列。联接左侧表中的列为源列。联接右侧表中的列为目标列。

   有关在 Quick 中联接数据的更多信息，请参阅联接数据。

4. （可选）通过重命名列指明源列和目标列。

   以下是示例：

   1. 将左侧的操作列重命名为源。
   2. 将右侧的操作 [复制]列重命名为目标。
   3. 将左侧的时间列重命名为开始时间。
   4. 将右侧的时间 [复制]列重命名为结束时间。

   数据现已做好可视化的准备。

创建桑基图

要创建桑基图，请按照以下过程操作。

创建桑基图

1. 在分析屏幕上，选择左侧工具栏上的可视化。
2. 在应用程序栏上选择添加，然后选择添加视觉对象。
3. 在视觉对象类型窗格中，选择桑基图的图标。
4. 从视觉对象右上角的菜单上，选择属性图标。
5. 在属性窗格中，选择源或目标部分。

自定义节点数

要自定义桑基图中显示的节点数，请按照以下过程操作。Quick 最多支持 100 个 Source/Destination节点。

自定义桑基图中显示的节点数

1. 在分析页面上，选择要设置格式的桑基图视觉对象。
2. 从视觉对象右上角的菜单中选择设置视觉对象格式图标。
3. 在打开的属性窗格中，选择源或目标选项卡。
4. 在显示的节点数字段中输入数字。

   图中的节点数将更新为您指定的数字。靠前的节点将自动显示。其余节点则归入其他类别。

   > **Note**
   >
   > 指定源节点的数量可以控制图中可显示的源节点总数。指定目标节点的数量可以控制每个源节点可显示的目标节点数。这表示，如果图中有多个源节点，则目标节点的总数将大于指定的数量。
   > Quick 最多支持 100 个 Source/Destination节点。

   例如，以下桑基图的源节点数限制为三个（共五个），因此图中显示了前三个源节点。另外两个源节点归入“其他”类别。

   要从图中移除其他类别，请在视图中将其选中，然后选择隐藏“其他”类别。

桑基图的功能

要了解桑基图支持的功能，请参考下表内容。

功能	支持？	有关更多信息
更改图例显示	否	
更改标题显示	是	Quick 中视觉类型上的标题和字幕
更改轴范围	否	
改变视觉对象颜色	否	
聚焦或排除元素	是	聚焦视觉对象元素 排除视觉对象元素
排序	否	
执行字段聚合	是	更改字段聚合
添加向下钻取	否	
条件格式设置	否	

使用散点图

可以使用散点图跨两个维度可视化两三个度量。

散点图上的每个气泡代表一个或两个维度值。X 轴和 Y 轴代表应用到维度的两种不同的度量。当维度中某个项目的两个度量在图表上相交时，该位置会显示一个气泡。您也可以选择使用气泡大小来表示其他的度量。

无论视觉对象中使用的是颜色还是标签维度，散点图在聚合和非聚合场景中最多可显示 2500 个数据点。由于限制操作的顺序，可能会出现数据集显示较少数据点的情况。有关 Amazon Quick 如何处理超出显示限制的数据的更多信息，请参阅显示限制。

散点图的功能

可以使用下表了解散点图支持的功能。

功能	支持？	评论	有关更多信息
更改图例显示	是，但有例外	如果您填充了 Group/Color 字段井，散点图会显示图例。	Quick 中关于视觉类型的图例
更改标题显示	是		Quick 中视觉类型上的标题和字幕
更改轴范围	是	您可以设置 X 轴和 Y 轴的范围。	在 Quick 中对视觉类型进行范围和缩放
显示或隐藏轴线、网格线、轴标签和轴排序图标	是		Quick 中视觉类型上的轴和网格线
改变视觉对象颜色	是		Quick 中视觉类型中的颜色
聚焦或排除元素	是，但有例外	您可以聚焦或排除散点图中的气泡，但将日期字段用作维度的情况除外。在这种情况下，您只能聚焦气泡，但不能排除它。	聚焦视觉对象元素 排除视觉对象元素
排序	否		在 Amazon Quick 中对视觉数据进行分类
执行字段聚合	是	您必须将聚合应用于为 X 轴、Y 轴和大小选择的字段，不能将聚合应用于为组或颜色选择的字段。	更改字段聚合
显示非聚合字段	是	在字段上下文菜单上，选择无即可显示非聚合的 X 和 Y 轴值。如果散点图显示非聚	

功能	支持？	评论	有关更多信息
		合字段，则无法将聚合应用于颜色或标签字段井中的字段。散点图不支持混合聚合。	
添加向下钻取	是	您可以向 Group/Color 字段井添加向下钻取级别。	在 Quick Sight 中向视觉数据添加向下钻取

创建散点图

要创建散点图，请按照以下过程操作。

创建散点图

1. 在分析页面上，选择工具栏上的可视化。
2. 在应用程序栏上选择添加，然后选择添加视觉对象。
3. 在 Visual types 窗格中，选择散点图图标。
4. 从 Fields list (字段列表) 窗格中，将要使用的字段拖到相应的字段井中。通常，您需要使用以目标字段井指示的维度或度量字段。如果您选择使用维度字段作为度量，则系统会对其自动应用 Count 聚合函数来创建数值。

   要创建散点图，请将一个度量拖到 X 轴字段井上，将另一个度量拖到 Y 轴字段井上，再将一个维度拖到颜色或标签字段井上。要使用气泡大小表示另一个度量，请将该度量拖到 Size 字段井上。
5. （可选）将一个或多个其他字段添加到颜色字段井上可添加向下钻取层。有关添加向下钻取的更多信息，请参阅在 Quick Sight 中向视觉数据添加向下钻取。


散点图用例

即便使用的是颜色字段，也可使用字段菜单上的聚合选项无来选择绘制非聚合值；该菜单还包含总和、最小值 和最大值等聚合选项。如果将一个值设置为聚合值，则另一个值会自动设置为聚合值。这同样适用于非聚合场景。不支持混合聚合场景意味着，如果一个值为非聚合值，则不能将令一个值设置为聚合值。请注意，非聚合场景（无选项）仅支持数值，而类别值（例如日期或维度）将仅显示聚合值，例如 count 和 count distinct。


您可以使用无选项，从 X 轴和 Y 轴字段菜单中选择将 X 和 Y 值设置为聚合值或非聚合值。此操作会定义是否按颜色和标签字段井中的维度对值进行聚合。首先，添加必填字段并根据用例选择适当的聚合，如以下部分所示。

非聚合用例


- 采用了“颜色”的非聚合 X 和 Y 值



- 采用了“标签”的非聚合 X 和 Y 值




- 采用了“颜色”和“标签”的非聚合 X 和 Y 值




聚合用例

- 采用了“颜色”的聚合 X 和 Y 值



- 采用了“标签”的聚合 X 和 Y 值



- 采用了“颜色”和“标签”的聚合 X 和 Y 值



使用表作为视觉对象

可以使用表视觉对象查看数据的自定义表视图。要创建表视觉对象，请为任意数据类型选择至少一个字段。您可以添加所需数量的列（最多 200 列），还可以添加计算列。

表视觉对象不显示图例。您可以在表中隐藏或显示标题。您还可以隐藏或显示总计，并选择在表的顶部还是底部显示总计。有关更多信息，请参阅 Quick 中按类型排列分析格式。

创建表视觉对象

1. 打开 Amazon Quick，然后在左侧的导航窗格中选择 “分析”。
2. 选择下列选项之一：
   - 要创建新分析，请选择右上角的新建分析。有关更多信息，请参阅 在 Quick Sight 中开始分析。
   - 要使用现有分析，请选择要编辑的分析。
3. 从文件菜单中选择插入，然后选择添加视觉对象。
4. 在左下角，从视觉对象类型中选择表格图标。
5. 在 Fields list (字段列表) 窗格中，选择要使用的字段。如果要添加计算字段，请在文件菜单上选择插入，然后选择添加计算字段。

   要创建非聚合数据视图，请仅将字段添加到值字段井中。执行此操作会显示未进行任何聚合的数据。

要创建聚合数据视图，请选择要聚合的字段，然后将其添加到 Group by (分组依据) 字段井中。


在表中显示或隐藏列

1. 在视觉对象上选择要隐藏的字段，然后选择隐藏列。
2. 要显示隐藏列，请选择任何列，然后选择显示所有隐藏列。


行列转置

- 选择视觉对象右上角附近的转置图标
  （ ）。
  上面有两个呈 90 度的箭头。

垂直对齐列

1. 在视觉对象上，选择视觉对象右上角附近的设置视觉对象格式图标
   （）。
2. 在属性窗格中选择表选项，然后选择表的垂直对齐方式。

标头文本换行

1. 在视觉对象上，选择视觉对象右上角附近的设置视觉对象格式图标
   （）。
2. 在属性窗格中选择表选项，然后选择标头文本自动换行。

重新排列表格图中的列

1. 打开包含您想要排序的视觉对象的分析。默认情况下，将打开“视觉对象”窗格。
2. 请执行以下操作之一：
   - 拖放字段井中的一个或多个字段重新排列字段顺序。
   - 直接在表格中选择一个字段，然后在移动列上选择向左或向右箭头。

使用字段样式设置

您可以使用设置视觉对象格式菜单的字段样式设置窗格，将表格中的 URL 呈现为链接。表格的每个页面最多可以添加 500 行链接。仅支持 https 和 mailto 超链接。

向表格添加链接

1. 在 Q u ick 主页上，选择 “分析”，然后选择要自定义的分析。
2. 选择要更改的表格。
3. 在表格右上角的菜单上，选择设置视觉对象格式。
4. 对于设置视觉对象格式，选择字段样式设置。
5. 在字段样式设置窗格中，从菜单中选择要设置样式的字段。
6. 在字段样式设置菜单的 URL 选项部分，选择生成 URL 超链接。

向表格添加链接后，如果在字段样式窗格的打开方式部分选择了链接，您可以选择要打开链接的位置。您可以选择在新选项卡、新窗口或同一选项卡中打开链接。

您也可以在字段样式窗格的样式设置方式部分中选择如何设置链接样式。链接可以显示为超链接、图标或纯文本，也支持自定义设置。

要调整链接图标或 URL 的字体大小，请在设置视觉对象格式菜单表选项窗格的单元格部分更改字体大小。

您可以将表格中指向图像的任何 URL 设置为在表格中呈现为图像。如果希望将产品图像作为表的一部分包含在内，此操作会非常有用。

将 URL 显示为图像

1. 在 Q u ick 主页上，选择 “分析”，然后选择要自定义的分析。
2. 选择要更改的表格。
3. 在表格右上角的菜单上选择设置视觉对象格式。
4. 在设置视觉对象格式菜单中选择字段样式设置。
5. 从字段样式设置窗格的菜单中选择要设置样式的字段。
6. 在字段样式设置菜单的 URL 选项部分，选择将 URL 显示为图片。

在表格中呈现图像后，可以在字段样式窗格的图像大小部分选择如何调整图像大小。您可以根据图像单元格的高度或宽度调整图像，也可以选择不缩放图像。图像大小默认根据单元格的高度进行调整。

冻结表视觉对象中的列

您可以冻结表视觉对象中的列，从而将特定列锁定在屏幕上的适当位置。这样一来，即便读者滚动浏览表格，重要信息仍然可见。您可以逐一冻结列，也可以通过一个操作冻结一组列。所有固定列均固定在表格最左侧，在屏幕上始终可见。这允许 Quick 读取器在与表格的其他部分交互时为关键数据或信息提供一个恒定的参考点。

冻结表中的列

1. 在要冻结列的表格中，选择要固定的列。
2. 选择以下任一选项。
   - 要冻结单列，请选择冻结列。
   - 要将所有列冻结到所选列，请选择冻结到此列。

如果表中有多个固定列，您可以按所需顺序对这些列进行重新排序。要调整表格上固定列的顺序，请选择要移动的列的标头，然后选择向所需方向移动。

取消冻结表中的列

1. 在要更改的表格上，选择要解除固定的固定列。
2. 选择以下任一选项。
   - 要取消冻结单列，请选择取消冻结列。
   - 要取消冻结所有冻结的列，请选择取消冻结所有列。

自定义总值

快速创作者可以从现场井中为其表或数据透视表视觉对象定义总和小计聚合。对于表格，只有为视觉对象开启了总计，才可以使用自定义总计菜单。

更改总计或小计的聚合

1. 导航到要更改的分析，然后选择要定义总计的表格或数据透视表视觉对象。
2. 从字段井中选择要更改的字段。
3. 选择总计，然后选择所需聚合。可用选项如下：
   - 默认 – 总计计算使用与指标字段相同的聚合。


- Sum – 计算视觉对象中数据的总和。
- Average – 计算视觉对象中数据的平均值。
- Min – 计算视觉对象中数据的最小值。
- Max – 计算视觉对象中数据的最大值。
- 无（隐藏）– 不计算总计。选择此选项后，视觉对象中的总计和小计单元格将留空。如果使用计算总计或小计的指标字段对外部维度进行排序，则该维度按字母顺序进行排序。将值从无（隐藏）更改为另一个值时，外部维度将按使用指定聚合类型计算的小计进行排序。

以下限制适用于自定义总计。

- 自定义总计不支持条件格式设置。
- 字符串列不支持总计聚合。总计聚合包括 Min、Max、Sum 和 Average。
- 日期列与 Average 和 Sum 总计聚合函数不兼容。

对表进行排序

在 Amazon Quick 中，您可以按表中列标题中的字段或使用排序可视化工具对表中的值进行排序。您最多可以对单个表中的 10 列进行排序。Quick 也可以使用非可视排序您可以按升序或降序对列进行排序。下图显示了视觉对象排序图标和弹出窗口。



单列排序选项

Quick Authors 可以从字段栏、列标题或 “排序” 视觉菜单中访问单列排序选项。使用以下步骤在 Quick 中对表格进行单列排序。

1. 打开 Quick 控制台。
2. 打开要进行的分析并导航到要排序的表。
3. 选择要排序的列的标题。

4. 对于排序依据，选择箭头图标，然后选择要作为排序依据的字段。

您也可以在视觉对象排序菜单中设置单列排序。要访问“视觉对象排序”菜单，请在视觉对象菜单上选择视觉对象排序图标。在视觉对象排序菜单中，选择要作为排序依据的字段，然后选择按升序还是降序排序。默认情况下，新排序按升序进行排序。完成后，选择应用。

使用单列排序的表每次只对一列进行排序。当用户选择一个新列进行排序时，先前的排序顺序将被覆盖。

要更改单列排序，请打开视觉对象排序菜单，然后使用下拉菜单选择新的字段或排序顺序。完成更改后，选择应用。

要将表重置为其原始状态，请打开视觉对象排序菜单，然后选择重置。

多列排序选项

快速作者可以从 “排序” 视觉菜单中访问多列排序选项。使用以下过程为表设置多列排序。

1. 打开 Quick 控制台。
2. 打开要进行的分析并导航到要排序的表。
3. 选择视觉对象排序图标以打开视觉对象排序菜单。
    a. 或者，选择要排序的标题。
    b. 对于排序依据，选择箭头图标，然后选择多个字段。
4. 在打开的视觉对象排序菜单中，从排序依据下拉列表中选择一个字段，然后选择该字段是按升序还是降序排序。
5. 要添加其他排序，请选择添加排序，然后重复步骤 4 中的工作流。每个表最多可以添加 10 个排序。
6. 完成后，选择应用。

列将按添加到视觉对象排序菜单中的顺序进行排序。要更改列的排序顺序，请打开视觉对象排序菜单，然后使用排序依据下拉菜单对排序进行重新排序。完成后，选择应用将新的排序顺序应用于表。

要将表重置为其原始状态，请打开视觉对象排序菜单，然后选择重置。

非视觉对象排序选项

快速作者可以配置非可视排序，按字段和聚合对表中的值进行排序，该字段和聚合是该表使用的数据集的一部分，但不在表的某个字段井中。一次可以将一个非字段排序配置为一个表。

使用以下过程配置非视觉对象排序。

向表添加非视觉对象排序

1. 打开 Quick 控制台。
2. 打开要进行的分析并导航到要排序的表。
3. 选择表中任何列的标题。
4. 在 “排序依据” 中，选择箭头图标，然后选择Off-visual 字段。
5. 在出现的Off-visual 字段窗格中，打开排序方式下拉菜单，然后选择要排序的字段。
6. 对于聚合，打开下拉菜单并选择要使用的聚合。
7. 对于排序顺序，选择要按升序还是降序排序。
8. 完成后，请选择 Apply。

对表应用非视觉对象排序后，排序将显示在视觉对象排序菜单中。包含非视觉对象排序的表的排序顺序取决于添加非非视觉对象排序时表的排序配置。如果向已配置单列或多列排序的表添加了非视觉对象排序，则非视觉对象排序将覆盖所有其他排序。如果在单列或多列排序之前应用了非视觉对象排序，则可以向表添加排序和重新排序更多排序。

使用文本框

使用文本框通过添加文本向分析中的工作表添加上下文。文本可以包含指向外部网站的说明、描述甚至超链接。文本框上的工具栏提供字体设置，便于自定义字体类型、样式、颜色、大小、间距、以像素为单位的大小、文本突出显示和对齐方式。文本框本身并无格式设置。

要向新文本框添加文本，只需将其选中并键入内容。

使用树形图

可以使用树形图可视化维度的一个或两个度量。

树形图上的每个矩形代表维度中的一个项目。矩形大小表示该项目表示的选定度量在整个维度中所占的比例。您可以选择使用矩形颜色来表示该项目的另一个度量。矩形颜色表示项目的值在度量范围内所处的位置，深色表示该值较高，浅色表示该值较低。

树形图最多可为 Group by (分组依据) 字段显示 100 个数据点。有关 Amazon Quick 如何处理超出显示限制的数据的更多信息，请参阅显示限制。

树形图的功能

可以使用下表了解树形图支持的功能。

功能	支持？	评论	有关更多信息
更改图例显示	是		Quick 中关于视觉类型的图例
更改标题显示	是		Quick 中视觉类型上的标题和字幕
更改轴范围	不适用		在 Quick 中对视觉类型进行范围和缩放
改变视觉对象颜色	否		Quick 中视觉类型中的颜色
聚焦或排除元素	是，但有例外	您可以聚焦或排除树形图中的矩形，但将日期字段用作维度的情况除外。在这种情况下，您只能聚焦矩形，但不能排除它。	聚焦视觉对象元素 排除视觉对象元素
排序	否	在大小列中，默认排序为按度量降序排序。	在 Amazon Quick 中对视觉数据进行分类
执行字段聚合	是	您必须将聚合应用于为大小和颜色选择的字段，不能将聚合应用于选择的分组依据字段。	更改字段聚合
添加向下钻取	是	您可以向 Group by 字段井添加向下钻取级别。	在 Quick Sight 中向视觉数据添加向下钻取

创建树形图

要创建树形图，请按照以下过程操作。

创建树形图

1. 在分析页面上，选择工具栏上的可视化。
2. 在应用程序栏上选择添加，然后选择添加视觉对象。
3. 在 Visual types 窗格中，选择树形图图标。

4. 从 Fields list (字段列表) 窗格中，将要使用的字段拖到相应的字段井中。通常，您需要使用以目标字段井指示的维度或度量字段。如果您选择使用维度字段作为度量，则系统会对其自动应用 Count 聚合函数来创建数值。

   要创建树形图，请将一个度量拖到 Size 字段井上，并将一个维度拖到 Group by 字段井上。或者，将另一个度量拖到 Color 字段井上。

5. (可选) 通过将一个或多个其他字段拖到 Group by 字段井上来添加向下钻取层。有关添加向下钻取的更多信息，请参阅在 Quick Sight 中向视觉数据添加向下钻取。


使用瀑布图

使用瀑布图显示加上或减去值时的累计汇总。在瀑布图中，初始值会出现（正值或负值）变化，每次变化以一个条形表示。最终总计以最后一个条形表示。瀑布图又称桥梁图，因为条形之间的连接线将条形连接在一起，表明其在外观上属于同一情况。

由于瀑布图可以显示一个时间段内的变化或从一个时间段到另一个时间段的变化，因此最常用于显示财务数据。您可以用该图来可视化影响项目成本的不同因素。例如，您可以使用瀑布图来显示同一个月内的销售总额与净收入之比，或者去年与今年的净收入差异，以及导致这种变化的因素。

您还可以使用瀑布图显示统计数据，例如雇用的新员工数量，以及一年内离职的员工数量。

以下屏幕截图显示了瀑布图。



创建基本瀑布图视觉对象

1. 打开 Amazon Quick，然后在左侧的导航窗格中选择 “分析”。
2. 选择下列选项之一：

   - 要创建新分析，请选择右上角的新建分析。有关更多信息，请参阅 在 Quick Sight 中开始分析。

- 要使用现有分析，请选择要编辑的分析。

3. 选择添加（+）、添加视觉对象。
4. 在左下角，从视觉对象类型中选择瀑布图的图标。
5. 从字段列表窗格中选择要用于相应字段井的字段。瀑布图要求值字段中设置有一个类别或度量。
6. （可选）通过将一个或多个其他字段拖到字段井中来添加向下钻取图层。Group/Color有关添加向下钻取的更多信息，请参阅在 Quick Sight 中向视觉数据添加向下钻取。


   要了解瀑布图支持的功能，请参阅 Quick 中按类型排列分析格式。有关自定义选项，请参阅在 Amazon 中快速格式化。

使用文字云

作为一种引人入胜的方式来显示单词与数据集中其他单词相关的使用频率，请使用文字云。此类视觉对象的最佳用途是显示单词或短语频率。它也可以添加有趣的内容来显示趋势项目或操作。您可以将固定数据集用于创意目的。例如，您可以制定团队目标，编写激励短语、某个特定单词的各种翻译，或者任何您想引起注意的内容。

文字云中的每个单词表示维度中的一个或多个值。单词的大小表示一个值在选定维度中出现的频率，与同一维度中其他值出现的频率成比例。当精度不重要且没有大量不同的值时，文字云是最佳选择。

以下屏幕截图显示了文字云的示例。



要创建文字云，请使用 Group by (分组依据) 字段井中的一个维度。（可选）您可以将指标添加到 Size (大小) 字段井。

文字云通常在 20-100 个单词或短语之间看起来更好，而格式设置提供了广泛的灵活性。如果单词太多，它们可能会变得太小而不易阅读，具体取决于显示器的大小。默认情况下，文字云显示 100 个不同的单词。要显示更多单词，请更改 Number of words (单词数) 的格式设置。

对于 Group by (分组依据)，文字云限制为 500 个唯一值。要避免显示单词 **`Other`**，请设置视觉对象的格式以隐藏 Other (其他) 类别。有关 Amazon Quick 如何处理超出显示限制的数据的更多信息，请参阅显示限制。

文字云功能

可以使用下表了解文字云支持的功能。

功能	支持？	评论	有关更多信息
更改图例显示	否		Quick 中关于视觉类型的图例
更改标题显示	是		Quick 中视觉类型上的标题和字幕
更改轴范围	不适用		在 Quick 中对视觉类型进行范围和缩放
改变视觉对象颜色	是	要更改颜色，请选择一个单词，然后选择一种颜色。	Quick 中视觉类型中的颜色
聚焦或排除元素	是		聚焦视觉对象元素 排除视觉对象元素
排序	是		在 Amazon Quick 中对视觉数据进行分类
执行字段聚合	是	您不能向为 Group by (分组依据) 选择的字段应用聚合。您必须向为 Size (大小) 选择的字段应用聚合。	更改字段聚合

功能	支持？	评论	有关更多信息
添加向下钻取	是	您可以向 Group by 字段井添加向下钻取级别。	在 Quick Sight 中向视觉数据添加向下钻取
使用格式选项	是	您可以选择允许垂直单词、强调比例、使用流畅布局、使用小写以及设置单词之间的填充量。您可以设置文字云的最大字符串长度（默认为 40）。您也可以为 Group by (分组依据) 字段选择单词数（默认值为 100；最大值为 500）	在 Amazon 中快速格式化
显示总计	否		在 Amazon 中快速格式化

创建文字云

可使用以下过程创建文字云。

创建文字云

1. 在分析页面上，选择工具栏上的可视化。
2. 在应用程序栏上选择添加，然后选择添加视觉对象。
3. 在 Visual types (视觉对象类型) 窗格上，选择文字云图标。
4. 从 Fields list (字段列表) 窗格中，将要使用的字段拖到相应的字段井中。通常，您需要使用以目标字段井指示的维度或度量字段。如果您选择使用维度字段作为度量，则默认情况下，将应用 Count 聚合函数。

   要创建文字云，请将维度添加到 Group by (分组依据) 字段井。（可选）将度量添加到 Size (大小) 字段井。
5. (可选) 通过将一个或多个其他字段拖到 Group by 字段井上来添加向下钻取层。有关添加向下钻取的更多信息，请参阅在 Quick Sight 中向视觉数据添加向下钻取。

在 Amazon 中快速格式化

您可以选用各种选项来设置数据可视化对象的格式和样式。要设置视觉对象格式，请选择要设置格式的视觉对象，然后选择视觉对象右上角的设置视觉对象格式图标。打开“设置视觉对象格式”窗格后，单击不同视觉对象和控件即可查看特定视觉对象或控件的格式设置数据。有关设置视觉对象控件格式的更多信息，请参阅在 Amazon Quick 中使用带有参数的控件。

参阅以下各节来设置内容的格式和样式：

> **Note**
>
> 从字段井中应用的任何格式更改仅应用于选定的视觉对象。

主题

- Quick 中按类型排列分析格式
- Quick 中的表格和数据透视表格式选项
- 在 Quick 中向表格添加数据栏
- 在 Quick 中向表格添加迷你图
- Quick 中的地图和地理空间图表格式选项
- Quick 中视觉类型上的轴和网格线
- Quick 中视觉类型中的颜色
- 在 Amazon Quick 中使用场关卡着色
- 在 Quick 中对视觉类型进行条件格式化
- KPI 选项
- Quick 中视觉类型上的标签
- 根据 Quick 中的语言设置格式化视觉数字数据
- Quick 中关于视觉类型的图例
- Quick 中折线图上的折线和标记样式
- Quick 中缺少视觉类型数据
- Quick 中视觉对象类型的参考线
- 在 Quick 中格式化雷达图

- 在 Quick 中对视觉类型进行范围和缩放
- 小倍数轴选项
- Quick 中视觉类型上的标题和字幕
- Quick 中有关视觉类型的工具提示

Quick 中按类型排列分析格式

使用以下列表查看分析期间哪类格式设置适用于可视化对象：

- 条形图（水平和垂直）支持以下格式：
  - 自定义、显示或隐藏标题、字段标签和数据标签
  - 自定义、显示或隐藏图例（例外：没有分簇或多个度量的简单图表不显示图例）
  - 为水平条形图指定 x 轴上的轴范围和增幅，为垂直条形图指定 y 轴上的轴范围和增幅
  - 选择要在垂直条形图的 x 轴上显示的数据点数，以及在水平条形图的 y 轴上显示的数据点数
  - 显示或隐藏轴线、轴标签、轴排序图标和图表网格线
  - 自定义、显示或移除参考线
  - 显示或隐藏“其他”类别

  水平条形图支持按 y 轴和值进行排序。垂直条形图支持按 x 轴和值进行排序。

  堆叠条形图支持显示总计。
- 箱形图支持以下格式设置：
  - 自定义、显示或隐藏标题
  - 自定义、显示或隐藏图例
  - 指定 x 轴上的轴范围和标签刻度以及 y 轴上的轴范围和步长
  - 显示或隐藏轴线、轴标签、轴排序图标和图表网格线
  - 选择 y 轴上显示的数据点数。
  - 显示或隐藏“其他”类别
  - 添加参考线

  箱形图支持按分组依据进行排序。
- 组合图支持以下格式：
  - 自定义、显示或隐藏标题、字段标签和数据标签
  - 自定义、显示或隐藏图例（例外：没有分簇、堆叠或多个度量的简单图表不显示图例）

- 指定条形图和折线图上的轴范围
- 将条形图和线形图的 Y 轴同步到一个轴中。
- 选择 x 轴上显示的数据点数
- 显示或隐藏轴线、轴标签、轴排序图标和图表网格线
- 自定义、显示或移除参考线
- 显示或隐藏“其他”类别

组合图支持按 x 轴、条形和线条进行排序。

- 圆环图支持以下格式：
  - 自定义、显示或隐藏标题、数据标签和图例
  - 自定义、显示或隐藏组或颜色和值字段的标签
  - 选择要显示的切片数量 Group/Color
  - 显示或隐藏“其他”类别

  甜甜圈图支持排序Group/Color 和值。
- 填充地图支持以下格式设置：
  - 自定义、显示或隐藏标题。
  - 自定义、显示或隐藏图例

  填充地图支持按位置和颜色进行排序。
- 漏斗图支持以下格式设置：
  - 自定义、显示或隐藏标题和数据标签
  - 自定义、显示或隐藏组或颜色和值字段的标签
  - 选择要在分组依据字段中显示的阶段数量
  - 显示或隐藏“其他”类别

  漏斗图支持按分组依据和值进行排序。
- 量规图支持以下格式：
  - 自定义、显示或隐藏标题。显示或隐藏轴标签。
  - 自定义一个或多个值的显示方式：隐藏、实际值、比较
  - 选择比较方法（在使用两个度量时可用）
  - 选择要在量规图中显示的轴范围和填充
  - 选择弧线样式（180 度到 360 度）和弧线厚度

仪表盘图不支持排序。

- 地理空间图（地图）支持以下格式：
  - 自定义、显示或隐藏标题和图例
  - 选择底图图像。
  - 选择显示含聚类或不含聚类的地图数据点。

  地理空间图不支持排序。
- 热图支持以下格式：
  - 自定义、显示或隐藏标题、图例和标签
  - 选择要显示的行和列数量
  - 选择颜色或渐变。
  - 显示或隐藏“其他”类别

  热图支持按值和列进行排序。
- 直方图支持以下格式：
  - 自定义、显示或隐藏标题、字段标签和数据标签
  - 指定 y 轴上的轴范围、刻度和增幅
  - 选择 x 轴上显示的数据点数
  - 显示或隐藏轴线、轴标签、轴排序图标和图表网格线

  直方图不支持排序。
- 关键绩效指标 (KPI) 支持以下格式：
  - 自定义、显示或隐藏标题
  - 显示或隐藏趋势箭头和进度条
  - 自定义比较方法，例如自动、差异、百分比 (%) 或差异百分比 (%)
  - 自定义要用于比较或作为实际值的主要值
  - 条件格式设置

  KPI 不支持排序。
- 折线图支持以下格式：
  - 自定义、显示或隐藏标题、字段标签和数据标签
  - 自定义、显示或隐藏图例（例外：简单图表不显示图例）

- 指定轴范围和增幅（y 轴上）
- 选择 x 轴上显示的数据点数
- 显示或隐藏轴线、轴标签、轴排序图标和图表网格线
- 自定义、显示或移除参考线
- 自定义线条的样式设置和线条上数据点的标记
- 显示或隐藏“其他”类别，除非 x 轴表示日期

折线图仅支持按 x 轴和值进行数值排序。

- 饼图支持以下格式：
  - 自定义、显示或隐藏标题、数据标签和图例
  - 自定义、显示或隐藏组或颜色和值字段的标签
  - 将指标显示为值、百分比或值和百分比
  - 从Group/Color字段中选择要显示的切片数量
  - 显示或隐藏“其他”类别

  饼图支持按值和值进行排序Group/Color。
- 数据透视表支持以下格式：
  - 自定义、显示或隐藏标题
  - 自定义、显示或隐藏列、行和值字段的标签
  - 自定义表格标题的字体大小，以及 cells/body
  - 显示或隐藏行或列上的总计和小计
  - 自定义总计或小计标签
  - 选择其他样式设置选项：将表调整为适合查看的尺寸、隐藏 +/- 按钮、隐藏列字段名称、使用单个指标时隐藏重复标签
  - 条件格式设置

  数据透视表支持按列和行进行排序。有关对数据透视表数据进行排序的更多信息，请参阅在快速中对数据透视表进行排序。
- 散点图支持以下格式：
  - 自定义、显示或隐藏标题、图例、字段标签和数据标签
  - 自定义、显示或移除参考线
  - 指定轴范围和增幅（x 轴和 y 轴上）

- 显示或隐藏轴线、轴标签、轴排序图标和图表网格线

  散点图不支持排序。

- 表格支持以下格式：
  - 自定义、显示或隐藏标题、图例和列
  - 自定义、显示或隐藏分组依据和值字段的列名
  - 自定义表格标题的字体大小，以及 cells/body
  - 显示或隐藏位于表顶部或底部的合计
  - 为总计提供自定义标签
  - 添加条件格式设置

  表支持按分组依据和值进行排序。

- 树形图支持以下格式：
  - 自定义、显示或隐藏标题和图例
  - 自定义、显示或隐藏分组依据、大小和颜色字段的标签
  - 选择颜色或渐变。
  - 从 Group by (分组依据) 字段中选择要显示的正方形数量
  - 显示或隐藏“其他”类别

  折线图支持按大小、分组依据和颜色进行排序。

- 瀑布图支持以下格式设置：
  - 自定义、显示或隐藏标题或副标题
  - 自定义总计标签
  - 指定 x 轴标签的大小和方向以及 y 轴标签的范围和方向。
  - 显示或隐藏轴线、轴标签、轴排序图标和图表网格线
  - 显示或隐藏“其他”类别
  - 自定义图例的大小和位置。
  - 自定义并显示或隐藏数据标签。

  瀑布图支持按类别和值进行排序。

- 文字云支持以下格式：
  - 自定义、显示或隐藏标题
  - 自定义单词颜色，以及要从 Group by (分组依据) 字段中显示的单词数量

- 显示或隐藏“其他”类别
- 选择其他样式选项：允许垂直单词、强调比例或使用流畅布局、小写、填充级别或最大字符串长度

文字云支持按分组依据进行排序。

Quick 中的表格和数据透视表格式选项


您可以在 Quick 中自定义表格和数据透视表以满足您的业务需求。您可以通过指定文本颜色、大小、换行和对齐方式来自定义表标头、单元格和总计。您还可以指定表的行高、添加边框和网格线并添加自定义背景颜色。此外，您也可以自定义总计和小计的显示方式。

如果条件格式设置已应用于表格或数据透视表，则其优先级高于您配置的任何其他样式设置。

在将表格或数据透视表视觉对象导出到 Microsoft Excel 时，视觉对象采用的格式自定义设置不会反映在下载的 Excel 文件中。

设置表格或数据透视表格式

- 在分析中，选择要自定义的表格或数据透视表，然后选择设置视觉对象格式图标。



属性窗格将在左侧打开。

接下来，您可以在属性窗格中找到有关自定义表格或数据透视表各个区域的选项的描述。

主题

- 标头
- 单元格格式设置
- 总计和小计
- Quick 中表和数据透视表中的行和列大小
- 自定义数据透视表数据

标头

展开所有标头

您可以选择展开数据透视表的所有标头来显示标头的所有子行和孙子行。

展开数据透视表的所有标头

1. 在要更改的视觉效果上，选择任意标题以打开On-visual菜单。
2. 选择展开以下所有选项。

标头高度

您可以自定义表标头高度。

自定义表标头高度

1. 在属性窗格中，选择标题。
2. 在行高字段中输入一个以像素为单位的数字。可以输入一个从 8 到 500 的整数。

自定义数据透视表标头高度

1. 在属性窗格中，选择标题。
2. 在列部分的行高字段中输入一个以像素为单位的数字。可以输入一个从 8 到 500 的整数。

标头文本

您可以自定义表标头文本。

自定义表标头文本

1. 在属性窗格中，选择标题。
2. 导航到文本部分并执行以下一项或多项操作：
   - 要更改标题文本的颜色，请选择文本样式下方的颜色样本，然后选择所需的表格文本颜色。
   - 要更改标题文本的字体或字体大小，请打开字体或字体大小下拉列表，然后选择所需的字体或字体大小。
   - 要将标题文本加粗、倾斜或加下划线，请从样式栏中选择适当的图标。

- 要在太长显示不全的标头中实现文本换行，请选择文本换行。标头文本换行不会自动增加标头的高度。按照前面的步骤增加标头高度。
- 要更改标头文本的水平对齐方式，请选择水平对齐图标。您可以选择靠左对齐、居中对齐、靠右对齐或自动对齐。
- 要更改标头文本的垂直对齐方式，请选择垂直对齐图标。您可以选择靠上对齐、居中对齐或靠下对齐。

自定义数据透视表标头文本

1. 在属性窗格中，选择标题。

   标头部分展开并显示列标头和行标头的自定义选项。
2. 在标头部分执行以下一项或多项操作：

   - 要将行样式应用于行或列的字段名称，请根据要自定义的标签选择样式行标签或样式列标签。
   - 要自定义标题字体，请导航至行或列部分的文本子部分，然后执行以下一项或多项操作：
     - 要更改标题文本的颜色，请选择文本样式下方的颜色样本，然后选择所需的表格文本颜色。
     - 要更改标题文本的字体或字体大小，请打开字体或字体大小下拉列表，然后选择所需的字体或字体大小。
     - 要将标题文本加粗、倾斜或加下划线，请从样式栏中选择适当的图标。
   - 要更改标头文本的水平对齐方式，请选择对齐图标。您可以选择靠左对齐、居中对齐、靠右对齐或自动对齐。您可以为列部分列标头和行部分行标头选择水平对齐方式。
   - 要更改标头文本的垂直对齐方式，请选择对齐图标。您可以选择靠上对齐、居中对齐或靠下对齐。您可以为列部分列标头和行部分行标头选择垂直对齐方式。
   - 要隐藏行标签或列字段名称，请选择行标签或列字段名称旁边的眼睛图标。

标头背景颜色

您可以自定义表标头的背景颜色。

自定义表标头的背景颜色

1. 在属性窗格中，选择标题。
2. 对于背景，选择背景颜色图标，然后选择一种颜色。您可以选择系统提供的颜色，将标头文本颜色重置为默认颜色，或者创建自定义颜色。

自定义数据透视表标头的背景颜色

1. 在属性窗格中，选择标题。

   标头部分展开并显示列标头和行标头的自定义选项。
2. 在列部分选择背景颜色图标，然后选择一种颜色。
3. 在行部分选择背景颜色图标，然后选择一种颜色。

标头边框

您可以自定义标头边框的颜色。

自定义表标头边框

1. 在属性窗格中，选择标题。
2. 对边框执行以下一项或多项操作：

   - 要自定义所需的边框类型，请选择边框类型图标。您可以选择无边框、仅添加水平边框、仅添加垂直边框或添加所有边框。
   - 要自定义边框粗细，请选择边框粗细度。
   - 要自定义边框颜色，请选择边框颜色图标，然后选择一种颜色。您可以选择系统提供的颜色，将边框颜色重置为默认颜色，或者创建自定义颜色。

自定义数据透视表标头边框

1. 在属性窗格中，选择标题。

   标头部分展开并显示列标头和行标头的自定义选项。
2. 在列和行部分，对边框执行以下一项或多项操作：

   - 要自定义所需的边框类型，请选择边框类型图标。您可以选择无边框、仅添加水平边框、仅添加垂直边框或添加所有边框。
   - 要自定义边框粗细，请选择边框粗细度。
   - 要自定义边框颜色，请选择边框颜色图标，然后选择一种颜色。您可以选择系统提供的颜色，将边框颜色重置为默认颜色，或者创建自定义颜色。

层次结构数据透视表的标头样式设置选项

您可以隐藏或重命名层次结构数据透视表的行标签。

更改层次结构数据透视表的行标签

1. 选择要更改的层次结构数据透视表，然后打开设置视觉对象格式菜单。
2. 在标头部分，您可以执行以下任务：
   - 选择隐藏行标签来隐藏数据透视表中的行标签。
   - 在行标签字段中输入要在数据透视表上显示的标签。

单元格格式设置

行高

您可以自定义表的行高。

自定义表格或数据透视表的行高

1. 在属性窗格中，选择单元格。

   单元格部分展开并显示单元格的自定义选项。
2. 在行高字段中输入一个以像素为单位的数字。可以输入一个从 8 到 500 的整数。

单元格文本

您可以自定义表中单元格文本的格式。

设置表格或数据透视表中单元格文本的格式

1. 在属性窗格中，选择单元格。

   单元格部分展开并显示单元格的自定义选项。
2. 对文本执行以下一项或多项操作：
   - 要更改单元格文本的颜色，请选择文本样式下方的颜色样本，然后选择所需的表格文本颜色。
   - 要更改单元格文本的字体或字体大小，请打开字体或字体大小下拉列表，然后选择所需的字体或字体大小。
   - 要将单元格文本加粗、倾斜或加下划线，请从样式栏中选择适当的图标。

- 要在太长显示不全的标头中实现文本换行，请选择文本换行。单元格文本换行不会自动增加行高。按照前面的步骤增加行高。
- 要更改单元格文本的水平对齐方式，请选择水平对齐图标。您可以选择靠左对齐、居中对齐、靠右对齐或自动对齐。只能为层次结构数据透视表的行字段配置水平对齐方式。
- 要更改单元格文本的垂直对齐方式，请选择垂直对齐图标。您可以选择靠上对齐、居中对齐、靠下对齐或自动对齐。表格式数据透视表的自动对齐值为垂直对齐。层次结构数据透视表的自动对齐值为居中对齐。



单元格背景颜色

您可以自定义表单元格的背景颜色。

自定义表格或数据透视表中单元格的背景颜色

1. 在属性窗格中，选择单元格。

   单元格部分展开并显示单元格的自定义选项。
2. 对背景执行以下一项或多项操作：

   - 要让交替呈现行背景颜色，请选择交替行颜色。清除此选项意味着所有单元格采用相同背景颜色。
   - 如果您选择交替呈现行背景颜色，请选择相应背景颜色图标并选择一种颜色，分别为奇数行和偶数行选择一种颜色。您可以选择系统提供的颜色，将背景颜色重置为默认颜色，或者创建自定义颜色。
   - 如果您选择不交替呈现行背景颜色，请选择背景颜色图标并为所有单元格选择一种颜色。您可以选择系统提供的颜色，将背景颜色重置为默认颜色，或者创建自定义颜色。

单元格边框

您可以自定义表单元格的边框。

自定义表格或数据透视表中单元格的边框

1. 在属性窗格中，选择单元格。

   单元格部分展开并显示单元格的自定义选项。
2. 对边框执行以下一项或多项操作：

   - 要自定义所需的边框类型，请选择边框类型图标。您可以选择无边框、仅添加水平边框、仅添加垂直边框或添加所有边框。
   - 要自定义边框粗细，请选择边框粗细度。
   - 要自定义边框颜色，请选择边框颜色图标，然后选择一种颜色。您可以选择系统提供的颜色，将边框颜色重置为默认颜色，或者创建自定义颜色。

总计和小计

在表格和数据透视表上，您可以配置总计或小计的显示方式。表可以在视觉对象顶部或底部显示总计。数据透视表可以在行和列上显示总计和小计。

在 Quick 中向表和数据透视表添加合计和小计

您可以将总计列添加到表格和数据透视表视觉对象，也可以将小计列添加到数据透视表视觉对象。

显示或隐藏数据透视表的总计和小计

1. 要显示总计，请打开属性窗格，然后选择总计。

   - 要显示行的总计，请打开行。总计显示在视觉对象的底行上。选择冻结总计，即可让总计在滚动查看表格期间始终可见。
   - 要显示列的总计，请打开列。总计显示在视觉对象的最后一列。
2. 要显示总计，请打开属性窗格，然后选择小计。

   - 要显示行的小计，请打开行。总计显示在视觉对象的底行上。
   - 要显示列的小计，请打开列。
   - 对于级别，请选择下列选项之一：
     - 选择最后仅显示图表层次结构最后一个字段的小计。这是默认选项。

- 选择全部即可显示每个字段的小计。
- 选择自定义即可自定义要显示小计的字段。

将行总计添加到表格或数据透视表视觉对象后，您还可以选择将总计定位在视觉对象的顶部或底部。您也可以更改数据透视表列总计的位置。

定位表格或数据透视表的行或列总计

1. 在属性窗格中，选择总计。
2. （可选）在行中选择显示总计。
3. （可选）在列中选择显示总计。
4. （可选）在行菜单中打开定位下拉菜单，选择要显示总计的位置。选择顶部将总计定位在表格顶部，选择底部将总计定位在表格底部。
5. （可选）在列菜单中打开定位下拉菜单，选择显示总计的位置。选择左侧将总计定位在表格左侧，选择右侧将总计定位在表格右侧。

您无法更改数据透视表视觉对象小计的位置。如果数据透视表使用层次结构布局，则小计行位于表格顶部。表格式数据透视表的小计显示在表格底部。

自定义总计和小计标签

您可以重命名表格和数据透视表视觉对象中的总计，以便账户读者更好地了解上下文。默认情况下，总计和小计显示时不带标签。

重命名表格或数据透视表视觉对象中的总计

1. 在属性窗格中，选择总计或小计。
2. 在标签中输入要在总计中显示的单词或短语。

   在数据透视表中，您还可以将标签添加到列总计和小计。为此，请在列部分的标签中输入单词或短语。
3. （可选）在表格式数据透视表中，您还可以将组名添加到小计。要将组名添加到行小计，选择标签字段旁的加号（+）图标即可添加所需的组名参数。您也可以在此字段中输入单词或短语。

您还可以为表格和数据透视表视觉对象的总计和小计标签更改文本大小和字体颜色。

设置总计和小计文本的格式

1. 在属性窗格中，选择总计或小计。
2. 对文本执行以下一项或多项操作：

   - 要更改总计或小计文本的颜色，请选择文本样式下方的颜色样本，然后选择所需的表格文本颜色。
   - 要更改总计或小计文本的字体或字体大小，请打开字体或字体大小下拉列表，然后选择所需的字体或字体大小。
   - 要将总计或小计文本加粗、倾斜或加下划线，请从样式栏中选择适当的图标。

   在数据透视表中，您还可以为列总计和小计添加格式文本。为此，请在列部分重复上述步骤。

总计和小计的背景颜色

自定义总计和小计的背景颜色

1. 在属性窗格中，选择总计或小计。
2. 对于背景，选择背景颜色图标，然后选择一种颜色。您可以选择系统提供的颜色，将背景颜色重置为默认颜色，或者创建自定义颜色。

   在数据透视表中，您还可以为列总计和小计添加背景颜色。为此，请在列部分为背景选择背景颜色图标。

总计和小计边框

自定义总计和小计的边框

1. 在属性窗格中，选择总计或小计。
2. 对边框执行以下一项或多项操作：

   - 要自定义所需的边框类型，请选择边框类型图标。您可以选择无边框、仅添加水平边框、仅添加垂直边框或添加所有边框。
   - 要自定义边框粗细，请选择边框粗细度。
   - 要自定义边框颜色，请选择边框颜色图标，然后选择一种颜色。您可以选择系统提供的颜色，将边框颜色重置为默认颜色，或者创建自定义颜色。

在数据透视表中，您还可以为列总计和小计添加边框。为此，请在列部分重复上述步骤。

将总计和小计样式设置应用于单元格

在数据透视表中，您可以将应用于总计的任何文本、背景颜色和边框样式设置应用于同一列或同一行的单元格。数据透视表使用的布局不同，行小计的显示方式也有所不同。在表格式数据透视表中，显式小计标题显示在视觉对象上方。在层次结构数据透视表中，显式小计标题则不会显示。相反，作者使用设置视觉对象格式菜单将小计样式设置应用于各个字段。折叠标头无法设置为小计样式。

将总计和小计样式涉资应用于单元格

1. 在属性窗格中，选择总计或小计。
2. 对于样式设置应用对象，选择要应用小计样式设置的视觉对象。可从以下选项中进行选择。
   - 无：从所有单元格中移除样式设置选项。
   - 仅限标头：将样式设置选项应用于数据透视表中的所有标头。
   - 仅限单元格：将样式设置选项应用于数据透视表中的非标头单元格。
   - 标头和单元格：将样式设置选项应用于数据透视表中的所有单元格。


Quick 中表和数据透视表中的行和列大小

作者和读者可以调整表格或数据透视表视觉对象的行和列大小，也可以调整行高和列宽。作者还可以为数据透视表视觉对象中的列设置默认列宽。

调整表格或数据透视表的行大小

- 在表格或数据透视表视觉对象中，将光标悬停在要调整大小的线条上直至水平光标出现。水平光标出现时，选择该线条并将其拖至新高度。

  您可以通过选择单元格和行标头的水平线来调整行高。




		Region		
		EMEA	APJ	AMER
Industry	Product	Sales	Sales	Sales
Communications	Big Ol Database	5,178.58	287.91	3,617.66
	ChatBot Plugin	550.1	94.67	490.45
	ContactMatcher	14,814.21	1,984.05	10,844.09
	Data Smasher	7,911.58	1,864.1	3,418.41
	FinanceHub	7,811.35	1,203.52	7,866.2
	Marketing Suite	1,359.89	362.94	1,668.13
	Marketing Suite ...	4,816.37	2,561.22	3,795.39
	OneView	3,051.7	796.06	1,527.89
	SaaS Connector ...	2,769.74	1,328.2	1,785.16
	SaaS Connector ...	481.34	362.46	195.36
	Site Analytics	11,169.85	1,380.05	6,720.26
	Storage	98.31	25.25	102.18
	Support	4,414.38	1,265.26	987.94
Consumer Products	Alchemy	5,379.87	20,459.89	13,999.96
	Big Ol Database	836.08	868.8	2,966.2

调整表格或数据透视表的列宽

- 在表格或数据透视表视觉对象中，将光标悬停在要调整大小的线条上直至垂直光标出现。垂直光标出现时，选择该线条并将其拖至新宽度。

  您可以通过选择单元格、列标头和行标头上的垂直线来调整列宽。



Sum of Sales by Industry, Product, and Region

		Region		
		EMEA	APJ	AMER
Industry	Product	Sales	Sales	Sales
Communications	Big Ol Database	5,178.58	287.91	3,617.66
	ChatBot Plugin	550.1	94.67	490.45
	ContactMatcher	14,814.21	1,984.05	10,844.09
	Data Smasher	7,911.58	1,864.1	3,418.41
	FinanceHub	7,811.35	1,203.52	7,866.2
	Marketing Suite	1,359.89	362.94	1,668.13
	Marketing Suite ...	4,816.37	2,561.22	3,795.39
	OneView	3,051.7	796.06	1,527.89
	SaaS Connector ...	2,769.74	1,328.2	1,785.16
	SaaS Connector ...	481.34	362.46	195.36
	Site Analytics	11,169.85	1,380.05	6,720.26
	Storage	98.31	25.25	102.18
	Support	4,414.38	1,265.26	987.94
Consumer Products	Alchemy	5,379.87	20,459.89	13,999.96
	Big Ol Database	836.08	868.8	2,966.2

设置数据透视表的默认列宽

1. 选择要更改的数据透视表，然后打开设置视觉对象格式菜单。
2. 在透视选项部分，导航到列宽值（像素）字段，然后以像素为单位输入所需的默认值。

自定义数据透视表数据

您可以自定义 Quick 阅读器查看数据透视表的方式，以便更易于阅读和理解。您可以选择隐藏数据透视表的加号和减号图标，隐藏只有单一指标值的列，或隐藏视图中的折叠列。这些选项可以帮助 Quick 作者清除数据透视表中的混乱内容，为 Quick 用户提供更轻松的阅读体验。这与选择数据透视表布局不同。有关数据透视表布局选项的更多信息，请参阅选择布局。

您也可以从数据透视表的组合行字段菜单访问这些选项。您为数据透视表选择的布局决定了此菜单的访问方式。有关访问组合行字段菜单的更多信息，请参阅：

更改数据透视表的布局

1. 在设置视觉对象格式窗格中选择透视选项。
2. 在透视选项菜单中选择以下选项即可自定义视图：


- 隐藏 +/— 按钮 — 默认情况下隐藏数据透视表中的加号和减号图标。读者仍然可以选择显示加号和减号图标以及展开或折叠列和行。
- 隐藏单一指标 – 隐藏只有单一指标值的列。
- 隐藏折叠列 – 自动隐藏数据透视表中的所有折叠列。此选项仅适用于表格式数据透视表。

在 Quick 中向表格添加数据栏

在 Amazon Quick 中，您可以使用数据栏为表格视觉对象添加视觉上下文。通过为表填充颜色，数据栏便于显示和比较一组字段中的数据。数据栏提供不同颜色或阴影，您可将其添加到表格单元格。数据栏相对于单列的所有单元格的范围进行测量，这与条形图类似。您可以使用数据栏突出显示波动趋势，例如本年每季度的利润。

您只能将数据栏应用于添加到视觉对象的值字段井中的字段。您无法将数据栏应用于添加到分组依据的项目。

您可以为单个表创建多达 200 种不同的数据栏配置。



将数据栏添加到表格

1. 在分析页面上，选择要设置格式的视觉对象。
2. 从视觉对象右上角的菜单中选择设置视觉对象格式图标。设置视觉对象格式窗格随即打开。
3. 在属性窗格中，打开视觉对象下拉列表并选择添加数据栏。
4. 在出现的数据栏弹出窗口中，选择要用数据栏表示的值字段。您只能选择添加到视觉对象的值字段井中的字段。
5. （可选）选择标有正值颜色的图标，即可选择要表示正值数据栏的颜色。默认颜色为绿色。

6. （可选）选择标有负值颜色的图标，即可选择要表示负值数据栏的颜色。默认颜色为红色。

创建数据栏时，根据各自表示的字段值命名数据栏。例如，如果您通过添加数据栏来表示产品在一段时间内的利润，则数据栏配置标记为“利润”。在属性菜单的视觉对象窗格中，数据栏按其创建顺序列出。

移除视觉对象的数据栏

1. 从视觉对象右上角的菜单中选择设置视觉对象格式图标。将打开属性窗格。
2. 在属性窗格中，打开视觉对象下拉菜单并选择要移除的数据栏。
3. 选择移除数据栏。

在 Quick 中向表格添加迷你图

Sparklines 是直接在表格单元格中显示趋势的小型内联图表，可帮助读者在不离开表格视图的情况下快速识别模式和季节性。当您需要紧凑的趋势可视化以及表格数据时，请使用迷你图。

将迷你图应用于表格

1. 在分析页面上，选择要格式化的表格视觉对象。
2. 从视觉对象右上角的菜单中选择设置视觉对象格式图标。设置视觉对象格式窗格随即打开。
3. 在 “属性” 窗格中，打开 “视觉效果” 下拉列表并选择 “应用 SPARK LINES”。
4. 在迷你图编辑窗格中，配置数据设置：

   - 对于 “值” 列，选择您希望迷你图表示的度量字段。其他迷你图或数据栏已经使用的字段不可用。
   - 对于X-axis 字段，选择要沿水平轴绘制的维度字段。该 X-axis 字段不得与 “分组依据” 字段中的字段完全相同。您还可以配置字段的排序方向和时间粒度（对于 date/time字段）。 X-axis
5. （可选）展开 “演示文稿” 部分以自定义火花线外观。有关详细信息，请参阅 火花线选项。
6. （可选）配置标记可见性。默认情况下，所有标记均处于隐藏状态。你可以选择显示：

   - 所有点-在每个数据点上显示一个标记。
   - 最大值-在最高值上显示标记。
   - 最小值-在最低值上显示标记。
7. 选择应用。

迷你图以其表示的值字段命名（例如，“Profit”）。迷你图按其创建顺序显示在 “视觉效果” 窗格中。

火花线选项

下表描述了火花线演示选项。

设置	选项	默认值	说明
Y-axis 行为	共享、独立	已共享	为了便于 Y-axis 比较，Shared 对所有行使用相同的比例。Independent 分别缩放每行，以突出显示各个趋势形状。
视觉对象类型	线、区域线	行	区域线在该线条下方添加阴影区域。
线条颜色	颜色选取器	主题颜色	火花线的自定义颜色。
线插值	线性、平滑、阶梯式	线性	控制点的连接方式。

编辑和移除迷你图

要编辑迷你图，请在 “格式化视觉对象” 窗格中打开 “视觉效果” 下拉列表，然后选择要修改的迷你图旁边的编辑图标。更新设置并选择 “应用”。

要移除迷你图，请打开迷你图的编辑窗格，然后选择删除。

自动移除

当字段更改使迷你图无效时，Quick 会自动将其删除：

- 所有分组依据字段都被移除——所有迷你图都被移除。
- 迷你图的值列已从 “值” 字段中移除，即该火花线被移除。
- Sparkline 的 X-axis 字段已添加到 Group by 字段中，该火花线已被移除。

自动移除火花图时会显示一条通知。

火花线限制

使用迷你图时，请考虑以下几点：


- 每张桌子的最大火花线 — 每张表格最多可视化三列火花线

- 最大数据点-每条火花线最多 52 个数据点。如果您的数据超过此限制，Quick 会根据您的X-axis 排序顺序显示最后 52 个数据点。
- 字段要求-“分组依据” 字段中至少有一个字段，“值” 字段中至少有一个字段
- X-axis 约束-该 X-axis字段不能与任何 “分组依据” 字段相同
- 独占值列用法-迷你图和数据栏不能同时使用值列
- 导出支持 — 火花线包含在 PDF 导出中，但不包含在 CSV 或 Excel 导出中
- 筛选行为-应用于表格的筛选器还会筛选迷你图数据

Quick 中的地图和地理空间图表格式选项

在 Amazon Quick 中，您可以从地图和地理空间图表的多个格式选项中进行选择。若要查看格式设置选项，您可以从当前所选地理空间图右上角的视觉对象菜单打开属性窗格。

快速创作者和读者还可以从视觉菜单中切换地理空间地图视觉对象的不同格式选项。



主题

- Quick 中基于地理空间地图的基础地图
- Amazon Quick 中的地理空间热图

- Quick 中地理空间点图上的标记聚类


Quick 中基于地理空间地图的基础地图

在 Quick 中创建地图视觉对象时，可以更改地图的底部。底图是显示在地图数据下方的地图样式，例如卫星视图与街景视图。

在 Quick 中，基础地图有四个选项：浅灰色画布、深灰色画布、街道和影像。以下列表包含每个底图选项的示例：

> **Important**
>
> 亚太地区（孟买）Amazon 区域 (ap-south-1) 仅支持浅灰色画布。


- 浅灰色画布




- 深灰色画布



- 街景



- 影像



更改底图


要更改底图，请按照以下过程操作。

更改底图

1. 在分析中创建点式地图或填充地图。有关更多信息，请参阅 创建地图和地理空间图。
2. 在地图视觉对象上，选择设置视觉对象格式图标。
3. 在打开的属性窗格中，选择底图部分，然后选择所需底图。

Amazon Quick 中的地理空间热图

使用地理空间热图来揭示地理空间视觉对象中标记的集中模式。热图使用彩色叠加层显示数据点的集中度，该叠加层突出显示视觉对象标记的强度或集中度。




将地理空间图转换为热图

1. 打开分析并选择要设置格式的地理空间图。当您选择视觉对象时，视觉对象周围会高亮显示。
2. 要打开格式面板，请从视觉菜单中选择 “格式化视觉对象” 图标。
3. 在左侧的格式设置窗格中选择点。
4. 选择热图。
5. （可选）对于热图渐变，请为高密度和低密度值选择所需颜色。

Quick 中地理空间点图上的标记聚类

通过标记聚类提高地图上共位点的可读性。点式地图上的地理空间位置用标记表示。每个数据点通常都有一个标记。但邻近标记过多，地图就会变得难以阅读。为了便于解读地图，您可以启用标记聚类来表示地图位置分组。当读者放大地图时，聚类标记会与区域标记分离并单独显示。



向地图添加聚类点

1. 打开分析并选择要设置格式的地理空间图。当您选择视觉对象时，视觉对象周围会高亮显示。
2. 要打开格式面板，请从视觉菜单中选择 “格式化视觉对象” 图标。
3. 在左侧的格式设置窗格中选择点。
4. 请选择以下选项之一：
   - 基本 – 使用地图数据点的默认显示设置。
   - 聚类点 – 当一个区域中有多个地图数据点时将其聚合。

Quick 中视觉类型上的轴和网格线

在 Quick 中创建图表时，轴线、轴标签、轴排序图标和网格线会自动添加到图表中。如果需要，您可以通过设置视觉对象格式来显示或隐藏这些视觉对象，还可以自定义轴标签的大小和方向。

您可以为以下图表类型设置轴线、网格线、轴标签和轴排序图标的格式：

- 条形图
- 箱形图
- 组合图
- 直方图
- 折线图

- 散点图
- 瀑布图

设置图表轴线、轴标签和网格线的格式

1. 在分析页面上，选择要设置格式的视觉对象。
2. 从视觉对象右上角的菜单中选择设置视觉对象格式图标。

   属性窗格将在左侧打开。

显示或隐藏轴线

1. 在属性窗格中，选择要设置格式的轴。
2. 选择显示轴线。清除该复选框可隐藏所选轴的轴线。选中复选框即可显示。

自定义轴标题

1. 在属性窗格中，选择要设置格式的轴。
2. 选择显示标题。清除该复选框可隐藏所选轴的轴标题和下拉插入符号图标。选中复选框即可显示。
3. 要更改默认字段名称的标题，请在文本框中输入标题。

> **Note**
>
> 除了本主题前面列出的图表类型外，您还可以自定义饼图、圆环图、漏斗图、热图和树形图中的轴标题。

修改轴字体设置

1. 在属性窗格中，选择要设置格式的轴。
2. 调整以下属性：
   - 字体系列
   - 文本大小
   - 样式（粗体、斜体、下划线）

- Color (颜色)

> **Note**
>
> - 轴标题支持@@ 下划线，但轴标签不支持下划线
> - 不同的图表类型使用不同的术语：
>   - Bar/Line 图表-X-axis以及 Y-axis
>   - 饼图-值
>   - 热图-行和列

显示或隐藏排序图标

1. 在属性窗格中，选择要设置格式的轴。
2. 选择显示排序。清除该复选框可隐藏所选轴的排序图标。选中复选框即可显示。

   当您选择移除排序图标时，排序图标将从轴上移除。如有任何排序在移除图标之前已应用于视觉对象，其不会从视觉对象中移除。

> **Note**
>
> 除了本主题前面列出的图表类型外，您还可以显示或隐藏饼图、圆环图、漏斗图、热图和树形图中的排序图标。

显示或隐藏数据缩放

1. 在“属性”窗格中，选择X-axis。
2. 选择显示数据缩放。清除该复选框可隐藏数据缩放。选中复选框即可显示。

   数据缩放栏会自动出现在 X-axis 包含多个数据点的图表上。左右调整数据缩放栏可缩放至图表中的特定数据点。

> **Note**
>
> 如果您使用数据缩放栏进行放大或缩小，然后选择隐藏数据缩放栏，缩放位置则会发生变化。视觉对象会完全缩小来包含所有数据点。再次显示数据缩放可将视觉对象恢复为先前的状态。

显示或隐藏轴标签

1. 在属性窗格中，选择要设置格式的轴。
2. 选择显示标签。清除该复选框可隐藏所选轴的轴标签。选中复选框即可显示。

更改标签大小

1. 在属性窗格中，选择要设置格式的轴。
2. 为标签大小选择一个大小。

更改标签方向

1. 在属性窗格中，选择要设置格式的轴。
2. 为标签方向选择一个方向。

显示或隐藏网格线

1. 在属性窗格中，选择要设置格式的轴。
2. 选择显示网格线。清除该复选框可隐藏所选轴的网格线。选中复选框即可显示。

Quick 中视觉类型中的颜色

您可以更改以下图表类型的一个、部分或所有元素的颜色：

- 条形图
- 圆环图
- 量规图
- 热图

- 折线图
- 散点图
- 树形图


要更改条形图、圆环图、仪表盘图、折线图和散点图的颜色，请参阅更改图表颜色。

要更改热图和树形图的颜色，请参阅更改热图和树形图的颜色。


更改图表颜色

您可以更改图表上所有元素使用的图表颜色，也可以更改单个元素的颜色。当您为单个元素设置颜色时，它会覆盖图表颜色。


例如，假设您将图表颜色设置为绿色。




所有的条形都变成绿色。即使您选择第一个条形，图表颜色也适用于所有条形。然后，将 SMB 条的颜色设置为蓝色。




查看结果，您决定在绿色条和蓝色条之间需要更多的对比度，因此将图表颜色更改为橙色。如果您正在更改图表颜色，您选择从哪个条形打开快捷菜单并不重要。



SMB 条保持为蓝色。这是因为它是直接配置的。其余的条形变为橙色。




当您更改分组元素的颜色时，会在所有组中更改该元素的颜色。例如，簇状条形图中的条形。在以下示例中，客户细分被移出Y-axis并移到Group/Color字段中。客户区域添加为Y-axis。对于所有客户区域，图表颜色保持为橙色，SMB 保持为蓝色。



如果视觉对象具有显示类别（维度）的图例，您可以单击图例中的值以查看可用操作的菜单。例如，假设您的条形图在 “颜色” 或 “字段” 中有一个Group/Color字段。条形图菜单显示您可以通过单击或右键单击条形来选择的操作，如下所示：

- 聚焦或排除视觉对象元素
- 更改视觉对象元素的颜色
- 向下钻取层次结构
- 从菜单激活的自定义操作，包括筛选或 URL 操作

以下是使用图例更改维度颜色的示例。



为视觉对象设置新颜色

要更改视觉对象的颜色，请按照以下过程操作。

更改视觉对象的颜色

1. 在分析页面上，选择要修改的视觉对象。
2. 要更改图表颜色，请在视觉对象上选择任意元素，然后选择 Chart Color。

   要选择元素，请执行以下操作：

   - 在条形图上，选择任意条。

- 在折线图上，选择一条线的末尾。
- 在散点图上，选择一个元素。该字段必须位于 “油井 Group/Color” 部分。

3. 选择要使用的颜色。您可以从现有调色板选择，也可以选择自定义颜色。要使用自定义颜色，请输入颜色的十六进制代码。

   视觉对象上的所有元素都更改为使用该颜色，但之前单独设置过颜色的元素除外。在这种情况下，元素颜色将覆盖图表颜色。

4. 要更改视觉对象上单个元素的颜色，请选中相应元素，选择颜色 <field name>，然后选择要使用的颜色。您可以从现有调色板选择，也可以选择自定义颜色。要使用自定义颜色，请输入颜色的十六进制代码。

   重复该步骤，为要修改的所有元素设置颜色。要将颜色更改回原来的颜色，请选择 Reset to default (重置为默认值)。

将视觉对象颜色重置为默认值

要恢复视觉对象的默认颜色，请按照以下过程操作。

将视觉对象恢复为默认颜色

1. 在分析页面上，选择要修改的视觉对象。
2. 选择图表颜色，在视觉对象上选择任意元素，然后选择重置为默认值。执行此操作可将图表颜色恢复为该视觉对象类型的默认颜色。

   视觉对象上的所有元素都更改为该视觉对象类型的默认颜色，但之前单独设置过颜色的元素除外。在这种情况下，元素颜色设置将覆盖图表颜色设置。

3. 要将单个元素的颜色改回默认值，请选择相应元素，选择颜色 <field name>，然后选择重置为默认值。

   单个元素的默认颜色为图表颜色 (如果您指定过的话)，否则，为该视觉对象类型的默认颜色。

更改热图和树形图的颜色

更改热图或树形图显示的颜色

1. 选择要编辑的热图或树形图。
2. 在设置菜单中选择展开，然后选择齿轮图标打开属性面板。


3. 为颜色选择要使用的设置：
4. 对于渐变颜色或离散颜色，选择色条旁的色块，然后选择要使用的颜色。对每个色块重复此操作。色条默认有两种颜色。
5. 如果要添加第三种颜色，请选中启用 3 种颜色复选框。色条中间会出现一个新色块。

   您可以输入数字来定义两种主要渐变颜色之间的中点。如果添加值，则中间颜色代表您输入的数字。如果将此项留空，则中间颜色的作用与渐变的其他颜色类似。
6. 如果要限制图表仅采用所选颜色，请选中启用步骤复选框。此操作会将色条上的标签从渐变颜色更改为离散颜色。
7. 对于空值颜色，请选择一种颜色来描绘 NULL 值。此选项仅在热图中提供。

在 Amazon Quick 中使用场关卡着色

使用字段级别着色，您可以为快速分析或仪表板中所有视觉对象的特定字段值指定特定的颜色。颜色按字段指定，既可简化颜色设置过程，又可确保使用同一字段的所有视觉对象的一致性。例如，假设您想为自己的航运公司创建一组视觉对象来追踪不同地区的运费。您可以使用字段级别着色为每个地区指定不同颜色，用以表示分析或控制面板中所有视觉对象中的字段。如此，账户读者可以快速了解其正在寻找的字段颜色，更轻松地找到所需信息。

快速创作者可以为每个字段配置多达 50 种基于字段的颜色。在视觉对象级别定义的颜色优先于基于字段的颜色。这意味着，如果作者为视觉对象的某个值设置了颜色，则该颜色将覆盖该单个视觉对象基于字段的颜色配置。



将字段级别着色应用于旧账户

1. 在分析的字段窗格中，选择要指定颜色的字段旁的省略号（三个点），然后选择编辑字段颜色。
2. 在出现的编辑字段颜色窗格中选择要指定颜色的值，然后选择所需颜色。您可以将颜色应用于字段值窗格中显示的所有值。
3. 为所需字段指定颜色后选择应用。

如果要重置字段的颜色值，请打开编辑字段颜色窗格，然后选择要重置的字段旁的刷新图标。您可以选择重置颜色来重置分析中的所有颜色值。

在编辑字段颜色窗格中选择显示未使用颜色，即可查看可配置为新字段的未使用颜色列表。重置字段颜色时，废弃的颜色将添加到未使用颜色列表中且可指定给新字段。

在 Quick 中对视觉类型进行条件格式化

在某些视觉对象类型中，您可以添加条件格式设置来突出显示某些数据。当前支持的条件格式选项包括更改文本或背景颜色以及使用符号图标。您可以使用所提供的图标集中的图标，也可以使用 Unicode 图标。

条件格式可用于以下视觉对象：

- 量规图
- 关键性能指标 (KPI)
- 数据透视表
- 表

对于表格和数据透视表，您可以为字段或受支持的聚合设置多个条件，以及要应用于目标单元格的多个格式选项。对于 KPI 和量规图，您可以根据应用于数据集中任何维度的条件来设置主值格式。对于量规图，还可以根据条件设置弧线的前景色。

在视觉对象上使用条件格式设置

1. 在分析页面上，选择要设置格式的视觉对象。
2. 在视觉对象上，打开右上角向下图标上的上下文菜单。然后选择 Conditional formatting (条件格式)。

   格式设置选项显示在左侧。选择下列选项之一：

- 对于数据透视表 – 首先选择要使用的度量。您可以在一个或多个字段上设置条件格式。选择仅限于 Values (值) 字段井中的度量。
- 对于表 – 首先选择要使用的字段。您可以在一个或多个字段上设置条件格式。您还可以选择将格式应用于整个行。对整个行设置格式将向 Apply on top (应用于顶部) 添加一个选项，该选项除了应用其他条件添加的格式外，还应用行格式。
- 对于 KPI – 将格式设置应用于主值或进度条或两者。

3. 对于此过程中的其余步骤，请选择要使用的功能。并非所有选项都适用于所有视觉对象。
4. （可选）选择 Add background color (添加背景颜色) 以设置背景颜色。如果已添加背景颜色，请选择 Background (背景)。

   - 填充类型 – 背景颜色可以为纯色或渐变。如果选择使用渐变色，则会显示其他颜色选项，使您能够为渐变比例选择最小值和最大值。最小值默认为最低值，最大值默认为最高值。
   - 格式设置依据的字段 – 应用格式时要使用的字段。
   - 聚合 – 要使用的聚合（仅显示可用聚合）。
   - 条件 – 要使用的比较运算符，例如“大于”。
   - 值 – 要使用的值。
   - 颜色 – 要使用的颜色。
   - 其他选项：在数据透视表中，您可以通过从上下文菜单（…）中选择值、小计和总计等选项来设置要设置格式的内容。
5. （可选）选择 Add text color (添加文本颜色) 以设置文本颜色。如果已添加文本颜色，请选择 Text (文本)。

   - 格式设置依据的字段 – 应用格式时要使用的字段或项目。
   - 聚合 – 要使用的聚合（仅显示可用聚合）。此选项适用于表格和数据透视表。
   - 条件 – 要使用的比较运算符，例如“大于”。
   - 值 – 要使用的值。
   - 颜色 – 要使用的颜色。
   - Additional options: (其他选项:) 在表格和数据透视表中，您可以通过从上下文菜单 (…) 中选择选项 Values (值)、Subtotals (小计) 和 Totals (总计) 来设置要设置格式的内容。
6. （可选）选择 Add icons (添加图标) 以设置图标或图标集。如果已添加图标，请选择 Icon (图标)。

   - 格式设置依据的字段 – 应用格式时要使用的字段或项目。
   - 聚合 – 要使用的聚合（仅显示可用聚合）。此选项适用于表格和数据透视表。

- 图标集 – 应用于格式设置依据的字段中字段的图标集。此选项适用于表格和数据透视表。
- 反转颜色 – 反转表格和数据透视表的图标颜色。
- 自定义条件 – 为表格和数据透视表提供更多图标选项。
- 条件 – 要使用的比较运算符。
- 值 – 要使用的值。
- 图标 – 要使用的图标。要选择图标集，请使用 Icon (图标) 符号选择要使用的图标。从提供的图标集中进行选择。在某些情况下，您可以添加自己的图标。要使用自己的图标，请选择使用自定义 Unicode 图标。粘贴要用作图标的 Unicode 字形。选择 Apply (应用) 以保存，或选择 Cancel (取消) 以退出图标设置。
- 颜色 – 要使用的颜色。
- 仅显示图标 – 将值替换为表格和数据透视表的图标。
- 其他选项:
  - 在表格和数据透视表中，您可以通过从上下文菜单 (…) 中选择选项 Values (值)、Subtotals (小计) 和 Totals (总计) 来设置要设置格式的内容。
  - 在数据透视表中，启用 Custom conditions (自定义条件) 会激活预设条件格式，您可以保留、添加或使用您自己的设置覆盖这些条件格式。

7. （可选）选择 Add foreground color (添加前景颜色) 以设置 KPI 进度条的前景颜色。如果已添加前景颜色，请选择 Foreground (前景)。

   - 格式设置依据的字段 – 应用格式时要使用的字段。
   - 条件 – 要使用的比较运算符。
   - 值 – 要使用的值。
   - 颜色 – 要使用的颜色。

8. 完成配置条件格式设置后，请选择以下一个或多个选项：

   - 要保存您的工作，请选择 Apply (应用)。
   - 要取消选择并返回到上一个面板，请选择Cancel (取消)。
   - 要关闭设置面板，请选择 Close (关闭)。
   - 要重置此面板上的所有设置，请选择 Clear (清除)。

KPI 选项

您可以在 Amazon Quick 中自定义 KPI 以满足您的业务需求。您可以添加上下文迷你图或进度条、指定主要值和次要值、将条件格式设置添加到 KPI 中。

要在 Quick 中格式化 KPI，请导航到要更改的 KPI，然后选择 “格式化视觉对象” 图标以打开 “格式化” 视觉对象。

要执行 KPI 的格式设置任务，请按照以下过程操作。

将视觉对象添加到 KPI 中

在 Quick 中，您可以选择向任何 KPI 添加区域火花线、火花线或进度条。将视觉对象添加到 KPI 中可为正在查看 KPI 数据的读者提供视觉上下文。要将视觉对象添加到 KPI，请按照以下过程操作。

将视觉对象添加到 KPI 中

1. 导航到要更改的 KPI，然后打开设置视觉对象格式菜单。
2. 在属性菜单中，选中视觉对象框以在 KPI 图表上显示视觉对象。
3. （可选）打开视觉对象下拉菜单，从中选择要在 KPI 上显示的视觉对象类型。您可以选择显示面积迷你图、迷你图或进度条。要显示迷你图，请确保您的 KPI 在趋势字段井设置了值。面积迷你图为默认值。
4. （可选）要更改迷你图的颜色，请选择视觉对象下拉菜单左侧的颜色图标，然后选择所需颜色。进度条不支持颜色格式设置。
5. （可选）选择添加工具提示，将工具提示添加到 KPI 视觉对象中。

自定义主要值和次要值

使用设置视觉对象格式菜单自定义字体、颜色，并选择显示哪个主要值。您还可以选择显示次要值。

自定义 KPI 的主要值和次要值

1. 导航到要更改的 KPI，打开设置视觉对象格式菜单，再导航到 KPI 部分。
2. 对于主要值，使用字体下拉菜单选择所需字体大小。默认值为自动。
3. （可选）要更改主要值的字体颜色，请选择字体下拉菜单旁的颜色图标，然后选择所需颜色。
4. 对于显示的主要值，您可以选择显示实际值或主要值的比较值。
5. 要添加次要值，请选择次要值。

a. （可选）使用字体下拉菜单选择所需字体大小。默认值为超大。

b. （可选）要更改次要值的字体颜色，请选择字体下拉菜单旁的颜色图标，然后选择所需颜色。

KPI 条件格式设置选项

系统会自动为比较值设定 KPI 条件格式设置。默认情况下，正值用绿色表示，负值用红色表示。您可以从属性窗格自定义这些颜色值的颜色值。

更改正值和负值的颜色

1. 在属性窗格中，打开条件格式部分，然后选择要更改的比较值。
2. 要更改正值的颜色，请导航到条件 #1，选择颜色图标，然后选择所需颜色。
3. 要更改负值的颜色，请导航到条件 #2，选择颜色图标，然后选择所需颜色。
4. 完成所需更改后选择应用。

您还可以在条件格式设置菜单中为实际值添加文本颜色和图标。要为实际值添加文本颜色或图标，请选择添加文本颜色或添加图标来设置新值。

Quick 中视觉类型上的标签

要自定义、显示或隐藏视觉对象的标签，请按照以下过程操作。

自定义、显示或隐藏视觉对象的标签

1. 在分析页面上，选择要设置格式的视觉对象。您可以直接在视觉对象上选择标签，然后选择 Rename (重命名)，从而更改标签。要还原为默认名称，请删除您的输入。
2. 要查看更多选项，请从视觉对象右上角的向下图标中选择视觉菜单，然后选择格式化视觉效果图标。

   对于数据透视表，您可以重新标记行名、列名和值名称。此外，在 Styling (样式) 下，您可以选择隐藏列标签或指标标签（仅对于单个指标）。

   您可以将相同的值添加到相同的视觉对象多次。您可以执行此操作以显示应用不同聚合或表计算的相同值。默认情况下，字段全部显示相同的标签。您可以使用属性面板编辑名称，可通过选择右上角的 V 形图标打开该面板。
3. 在属性窗格上，启用或禁用显示标题。此选项会移除轴标题。
4. 选择窗格右上角的 X 图标即可关闭属性窗格。

Quick 中视觉类型上的数据标签

要自定义视觉对象上的数据标签，您可以使用属性窗格显示数据标签，然后使用这些设置配置这些标签。条形图、折线图、组合图、区域图、散点图、甜甜圈图、箱线图、瀑布图、热图、树状图、直方图、漏斗图、sankey、仪表图、雷达图和饼图支持自定义数据标签。

您可以自定义以下选项：

- 位置，它确定标签相对于数据点的位置（对于条形图、组合图和折线图）：
  - 对于垂直条形图，您可以自定义以设置位置：
    - 条形上面
    - 条形内部
    - 条形底部
    - 条形顶部
  - 对于水平条形图，您可以自定义以设置位置：
    - 条形右侧
    - 条形内部
  - 对于折线图，您可以自定义以设置位置：
    - 线条上面
    - 线条上的点的左侧或右侧
    - 线条下面
  - 对于散点图，您可以自定义以设置位置：
    - 点上面
    - 点的左侧或右侧
    - 点下面
- 字体大小和颜色（对于条形图、组合图、折线图、散点图和饼图）
- 标签模式，它确定如何标记数据（对于条形图、组合图、折线图和散点图）：
  - 对于条形图、组合图和散点图，您可以标记：
    - 全部
    - 通过组或颜色
  - 对于折线图，可以使用以下标签选项：
    - 全部
    - 通过组或颜色

    - 线条末尾
    - 仅最小值或最大值
    - 最小值和最大值
  - 对于饼图，可以使用以下标签选项：
    - 显示类别
    - 显示指标
    - 选择将指标标签显示为值、百分比或值和百分比
- 分组选择（对于条形和线条，当标签模式为 “bygroup/color” 时）
- 允许标签重叠（对于条形图和折线图），用于较少的数据点
- 对于垂直条形图、组合图和折线图，过长的标签默认是倾斜的。你可以在X-axis设置下配置角度。

> **Note**
>
> 如果向轴添加多个度量，则数据标签仅显示第一个度量的格式。

配置数据标签

1. 在分析页面上，选择要设置格式的视觉对象。
2. 从视觉对象右上角的向下图标中选择视觉菜单，然后选择 “格式化视觉效果” 图标。
3. 在属性窗格上，选择数据标签。
4. 启用 Show data labels (显示数据标签) 以显示并自定义标签。可以禁用该选项以隐藏数据标签。
5. 选择要使用的设置。对于每种图表类型，提供的设置略有不同。要查看所有可用的选项，请在执行此过程之前查看该列表。

   您可以立即查看在视觉对象上进行的每处更改的效果。
6. 要修改数据标签字体设置，请调整以下属性：
    - 字体系列
    - 文本大小
    - 样式（粗体、斜体）
    - Color (颜色)
7. 选择窗格右上角的 X 图标即可关闭属性窗格。

根据 Quick 中的语言设置格式化视觉数字数据

在 Amazon Quick 中，您可以选择数字数据值在视觉对象中的显示方式，使其与您选择的地区语言保持一致。

作为 Quick 作者，您可以选择最适合受众群体的语言格式。Amazon Quick 会根据您选择用于查看 Quick in 的语言在分析级别配置数字数据语言。您可以更改数字、货币和日期的格式设置。您可以在右上角快速用户菜单的语言下拉列表中更改您的快捷语言设置。您可以更改工作表中各个视觉对象中字段的语言格式设置，也可以在单个视觉对象级别更改语言格式设置。

更改分析中所有视觉对象的数值语言格式设置


1. 在要更改的分析的视觉对象窗格中，选择要更改的字段旁边的更多操作（三个点）图标。从出现的菜单中打开格式下拉列表，然后选择更多格式设置选项。
2. 在左侧显示的设置数据格式窗格中，选择应用语言格式。

   重新打开设置数据格式菜单并选择重置为默认值，即可重置字段的默认语言格式。默认语言格式为美式英语。


更改分析中单个视觉对象的数值语言格式设置

1. 在分析页面上，选择要修改的视觉对象。
2. 使用以下任一选项导航到设置数据格式窗格：

   - 在包含要更改的数据的视觉对象上，选择要更改的字段，打开格式下拉列表，然后选择更多格式设置选项。



   - 在分析的字段井部分，打开要更改的字段旁的下拉菜单。打开格式菜单，然后选择更多格式设置选项。



3. 在出现的设置数据格式窗格中，选择应用语言格式。

   重新打开设置数据格式菜单并选择重置为默认值，即可重置视觉对象的默认语言格式。默认语言格式为美式英语。

Quick 中关于视觉类型的图例

视觉对象图例通过将元素值映射到颜色，帮助您识别视觉对象元素所代表的内容。视觉对象图例默认显示在视觉对象的右侧。您可以选择隐藏或显示视觉对象图例，也可以设置图例标题和位置的格式。您还可以自定义图例标题和项目的字体设置。

显示或隐藏视觉对象图例

1. 登录 Quick athttps://quicksight.aws.amazon.com/.
2. 在分析页面上，选择要设置格式的视觉对象。
3. 选择要设置格式的视觉对象，然后选择属性图标以打开“属性”窗格。
4. 开启图例以显示视觉对象的图例。图例显示时，会按字母顺序显示值。要隐藏图例，请关闭图例。

自定义视觉对象图例

1. 打开“属性”窗格并展开图例部分。
2. 使用位置下拉列表来自定义图例在视觉对象中的位置。
3. 对于图例标题，输入图例的自定义名称，然后执行以下全部或部分操作：

a. （可选）要更改图例标题的颜色，请选择图例标题下方的颜色样本，然后选择所需的图例标题颜色。

b. （可选）要更改图例标题的字体或字体大小，请打开字体或字体大小下拉列表，然后选择所需的字体或字体大小。

c. （可选）要将图例标题加粗、倾斜或加下划线，请从样式栏中选择适当的图标。

4. 对于图例项，请执行以下全部或部分操作：

a. （可选）要更改图例项字体的颜色，请选择所需的颜色样本，然后选择所需的图例标题颜色。

b. （可选）要更改图例项的字体或字体大小，请打开字体或字体大小下拉列表，然后选择所需的字体或字体大小。

c. （可选）要将图例项字体加粗、倾斜或加下划线，请从样式栏中选择适当的图标。

5. 选择右上角的 X 图标以关闭属性窗格。

Quick 中折线图上的折线和标记样式

在快速折线图中，您可以通过多种选项来强调您希望读者关注的内容：颜色、线条样式和标记。您可以同时或单独使用这些选项，帮助读者在不同情况下更快地理解您的折线图。例如，如果某些读者看不到色差（可能是因为色盲或单色打印），可以使用线条式样区分图表中的一条线或多条线。

在其他情况下，您可以使用阶梯线图提请注意数据的突变或间隔。例如，假设您创建了显示美国邮票价格变化的图表，并且您想强调价格随时间推移而上涨的幅度。您可以使用阶梯线图，因为在下次价格变动之前，阶梯线图的数据点之间会保持平稳。读者可以通过阶梯线图更清楚地了解有关价格突然上涨的数据故事。如果想展示随着时间推移而逐渐变化的故事，您更有可能改用平缓的斜率设计线条。

自定义可视化对象的样式设置

1. 打开分析并选择要设置格式的图表。
2. 在要设置格式的视觉对象的右上角，选择用铅笔图标表示的设置视觉对象格式。
3. 在左侧选择数据系列。
4. 请选择以下选项之一：

- 基本样式 – 可编辑图表上所有线条和标记的样式设置
- 选择要设置样式的系列 – 可编辑从列表中选择的字段的样式设置

根据视觉对象中兼容字段的数量显示不同选项。

5. 切换线条可打开或关闭线条样式设置。

   您可以自定义以下线条选项：

   - 线条粗细。
   - 线条样式：实线、虚线或点线。
   - 线条的颜色。
   - 线条类型：直线、平滑线或阶梯线。

6. 切换标记可打开或关闭标记样式设置。

   您可以自定义以下标记选项：

   - 标记粗细。
   - 标记样式：圆形、三角形、正方形、菱形等。
   - 标记颜色。

7. 对于轴，选择在左侧还是右侧显示轴。
8. 您所作的更改会自动保存。
9. （可选）要撤销自定义，请选择下列一个或多个选项：

   - 要撤销某项更改，请单击左上角的撤销箭头。根据需要重复上述步骤。您也可使用提供的恢复箭头执行恢复操作。
   - 要重置数据系列的基本样式，请选择基本样式，然后单击重置为默认值。
   - 要移除已设置样式系列中列出的数据系列的所有样式设置，请选择一个字段，然后单击移除样式设置。

Quick 中缺少视觉类型数据

您可以自定义折线图和面积图中缺失数据点的可视化方式。您可以选择以如下格式显示缺失的数据点：


- 虚线：缺失数据点时会中断的不连续线。这是默认的缺失数据格式。
- 实线：通过跳过缺失的数据点并将线条连接到同系列的下一个可用数据点来显示连续线。要显示连续线，应取消选中 X 轴窗格上的显示数据差异复选框。
- 显示为零：将缺失数据点的值设为零。

自定义视觉对象的缺失数据设置

1. 在分析页面上，选择要设置格式的视觉对象。
2. 选择视觉对象右上角的设置视觉对象格式图标，即可访问设置视觉对象格式菜单。
3. 打开设置视觉对象格式菜单的 Y 轴窗格，然后导航到缺失数据部分。
4. 选择要设置的缺失数据格式。

Quick 中视觉对象类型的参考线

参考线是视觉对象中的视觉标记，类似于标尺线。参考线通常用于需要与数据一起显示的值。您可以使用参考线传达阈值或限值。参考线不属于用于构建图表的数据的一部分。相反，参考线基于您输入的值或您在图表使用的数据集中标识的字段。



Quick 支持以下参考线：

- 条形图
- 折线图
- 组合图

设计分析时，您可以创建、更改和删除参考线。您可以分别为这些图表自定义线条式样、标签字体和颜色。您可以将数值显示为数字、货币或百分比。您还可以按照自定义字段井中字段的方式来自定义值的数值格式。

参考线有两种类型：

- 常数线显示在基于您在格式设置中指定值的位置。此值无需与任何字段相关。您可以自定义线条的格式设置。
- 计算线显示在基于函数结果值的位置。在配置过程中，您可以指定要使用哪个度量（指标）以及要应用哪个聚合。这些聚合与您应用于字段井的聚合相同。然后，您需要通过提供聚合应用于参考线的字段计算，例如平均值、最小值、最大值或百分位数。该字段需位于图表使用的数据集中，但无需显示在图表的字段井中。

100% 堆叠图不支持计算出的参考线。

添加或编辑参考线（控制台）

1. 打开 Quick 控制台。
2. 打开要更改的分析。
3. 选择要更改的视觉对象，然后打开属性菜单。
4. 在打开的属性窗格中，打开参考行下拉列表，然后选择添加新行。
5. 将打开新建参考行菜单。使用此菜单来配置您的新参考行。下表描述了所有可配置的参考行属性。

    - 数据
        - 类型 – 要使用的参考线类型。请选择以下选项之一：
            - 要根据自己输入的单个值创建常数线，请选择常数线。
            - 要根据字段创建计算线，请选择计算线。
        - 值 –（仅适用于常数线）要使用的值。此为视觉对象上线条的位置。其会立即出现，因此您可以尝试进行设置。
        - 列 –（仅适用于计算线）要用于参考线的列。
        - 聚合为（列）–（仅适用于计算线）要应用于选定列的聚合。
        - 计算 –（仅适用于计算线）要应用于聚合的计算。
        - 百分比值 –（仅在计算设置为百分比时适用）输入一个从 1 到 100 的数字。
        - 图表类型 –（适用于组合图）选择条形或折线。
    - 线型

- 式样 – 线条采用的式样。有效选项包括虚线、点线和实线。
- 颜色 – 用于线条的颜色。

- 标签
  - 类型 – 显示的标签类型。有效选项包括仅限值、自定义文本、自定义文本和值、无标签。如果选择的选项包含自定义文本，请输入您希望在线条上显示的标签文本。
  - 输入自定义文本（文本框）–（仅在类型设置为自定义文本和值时适用）选择要显示与标签相关的值的位置。有效选项为靠左或靠右。
  - 位置 – 标签相对于线条的位置。有效选项包括以下选项的组合：靠左、居中、靠右、靠上、靠下。
  - 值格式 – 值使用的格式。选择下列选项之一：
    - 与值相同 – 使用已在可视化对象中为此字段选择的格式设置。
    - 显示为 – 从可用选项中进行选择，例如数字、货币或百分比。
    - 格式-从可用的格式选项中进行选择。
  - 字体大小 – 标签文本使用的字体大小。
  - 颜色 – 标签文本使用的颜色。

6. 要保存您的选择，请选择保存。

列出现有参考线

1. 选择要更改的视觉对象，然后打开属性窗格。
2. 在属性窗格中，打开参考行下拉列表，然后选择要更改的行旁边的省略号（三个点）。
3. 选择编辑。
4. 将打开新建参考行菜单。使用此菜单更改参考行。完成后，选择完成。

禁用参考线

1. 选择要更改的视觉对象，然后打开属性窗格。
2. 在属性窗格中，打开参考行下拉列表，然后选择要更改的行旁边的省略号（三个点）。
3. 选择禁用。

删除参考线

1. 选择要更改的视觉对象，然后打开属性窗格。

2. 在属性窗格中，打开参考行下拉列表，然后选择要更改的行旁边的省略号（三个点）。
3. 选择删除。

在 Quick 中格式化雷达图

您可以在 Amazon Quick 中自定义雷达图，以按照您想要的方式排列数据。您可以自定义雷达图的系列样式、起始角度、填充面积和网格形状。

设置雷达图的系列样式

1. 选择要更改的雷达图视觉对象，然后选择视觉对象右上角的设置视觉对象格式图标。
2. 在左侧的属性窗格中，打开雷达图下拉列表。
3. 在系列样式下选择所需样式。您可以在如下样式之间进行选择：
   - 折线：选中后，系统将勾勒由数据创建的多边形。
   - 面积：选中后，系统将填充由数据创建的多边形。

   默认选定值为折线。

选择雷达图的起始角度

1. 选择要更改的雷达图视觉对象，然后选择视觉对象右上角的设置视觉对象格式图标。
2. 在左侧的属性窗格中，打开雷达图下拉列表。
3. 在起始角度下输入所需的起始角度值。默认值为 90 度。

设置雷达图的填充面积

1. 选择要更改的雷达图视觉对象，然后选择视觉对象右上角的设置视觉对象格式图标。
2. 在左侧的属性窗格中，打开轴下拉列表。
3. 选中填充网格线复选框。
4. （可选）选择偶数和奇数网格线的颜色。
   - 选择出现的偶数颜色图标，然后选择偶数网格线所需的颜色。此值的默认颜色为白色。
   - 选择出现的奇数颜色图标，然后选择奇数网格线所需的颜色。此值的默认颜色为白色。

选择雷达图的网格形状

1. 选择要更改的雷达图视觉对象，然后选择视觉对象右上角的设置视觉对象格式图标。
2. 在左侧的属性窗格中，打开雷达图下拉列表。
3. 在网格形状下选择雷达图所需的网格形状。您可以选择多边形或圆形。

在 Quick 中对视觉类型进行范围和缩放

要更改视觉对象上所显示值的刻度，您可以使用属性窗格设置视觉对象的一个或两个轴的范围。此选项可用于条形图、组合图、折线图和散点图上的值轴。

默认情况下，轴范围从 0 开始，以显示的度量的最大值结束。对于分组依据轴，您可以在视觉对象上使用数据缩放工具来动态调整刻度。

设置视觉对象的轴范围

1. 在分析页面上，选择要设置格式的视觉对象。
2. 选择视觉对象右上角的控制菜单，然后选择齿轮图标。
3. 在 “属性” 窗格上 Y-Axis，根据要自定义的视觉对象类型选择X-Axis或。对于横向条形图，此为 X-Axis 部分，对于垂直条形图和折线图，此为 Y-Axis 部分，对于散点图，此为两个轴。在组合图上，请改为使用 Bars (条形图) 和 Lines (折线图)。
4. 在框中输入新名称以重命名轴。要还原为默认名称，请删除您的输入。
5. 通过选择以下选项之一来设置轴范围：

   - 选择 Auto (starting at 0) 可使范围从 0 开始，以显示的度量的最大值结束。
   - 选择 Auto (based on data range) 可使范围从显示的度量的最小值开始，以显示的度量的最大值结束。
   - 选择自定义可让范围以指定的值开始和结束。

     如果选择自定义，请在该部分的字段中输入开始值和结束值。通常使用整数作为范围的值。对于 100% 堆叠条形图，请使用小数值指示所需的百分比。例如，如果要将范围指定为 0-30% 而不是 0-100%，请输入 0 作为起始值，输入 0.3 作为结束值。
6. 对于 Scale (刻度)，默认为线性刻度。要显示对数刻度，请启用对数选项。Quick 根据该轴中的值范围选择要显示的轴标签。

- 在线性刻度上，轴标签以均匀间隔排列，可显示标签之间的算术差。标签以集合形式显示数字，例如 {1000, 2000, 3000…} 或 {0, 50 million, 100 million…}，而不是 {10 thousand, 1 million, 1 billion…}。

  在以下情况下使用线性刻度：

  - 图表上显示的所有数字都采用相同的数量级。
  - 您希望轴标签以均匀间隔排列。
  - 轴值具有相似的位数，例如 100、200、300。
  - 数字之间的变化率相对缓慢和稳定，换言之，趋势线永远不会变得垂直。

  示例：

  - 同一国家不同地区的利润
  - 制造物品所产生的费用

- 在对数刻度上，轴值以一定间隔排列，可显示数量级，作为比较它们的一种方式。对数刻度通常用于显示非常大的值或百分比范围，或显示指数增长。

  在以下情况下使用对数刻度：

  - 图表上显示的数字不是相同数量级。
  - 您希望轴标签具有灵活间隔，可反映该轴中较宽的值范围。这可能意味着轴值具有不同的位数，例如 10、100、1000。这也可能意味着轴标签间隔不均匀。
  - 数字之间的变化速率呈指数级增长，或者太大，无法以有意义的方式显示。
  - 图表的客户了解如何解释采用对数刻度的数据。
  - 图表显示增长速度越来越快的值。在刻度上移动给定距离表示数字已乘以另一个数字。

  示例：

  - 很长一段时间内的高收益股票价格
  - 大流行病感染率的增长

7. 要自定义轴标签上显示的值的数量，请输入一个从 1 到 50 的整数。
8. 对于组合图，请选择单个 Y 轴将条形图和折线图同步为单个轴。Y-axes
9. 选择窗格右上角的 X 图标即可关闭属性窗格。

小倍数轴选项

您可以为小倍数视觉对象的各个面板配置 x 和 y 轴。您可以沿独立的 x 轴或独立的 y 轴对数据进行分组。您还可以将 x 和 y 轴置于图表内部或外部，从而提高数据的可读性。

对于使用独立 x 轴的小倍数视觉对象，轴上仅显示与各个面板相关的值。例如，假设您有使用面板表示美国各地区的小倍数视觉对象。使用独立的 x 轴，每个面板仅显示面板所代表的区域中的状态，并隐藏面板区域之外的状态。

对于使用独立 y 轴的小倍数视觉对象，各个面板均使用其相应 y 轴刻度，该刻度由其包含的数据范围决定。默认情况下，数据标签显示在面板内侧。

为小倍数视觉对象配置独立轴

1. 选择要更改的小倍数视觉对象，然后打开设置视觉对象格式菜单。
2. 在出现的属性窗格中，打开倍数选项菜单。
3. 对于 X-axis，请从下拉列表中选择 “独立”。

   或者，对于 Y-axis，请从下拉列表中选择 “独立”。

您可以通过从X-axis或Y-axis下拉菜单中选择 “共享” 来恢复更改。

您还可以在小倍数视觉对象中配置所有面板 x 轴和 y 轴的标签位置。您可以选择在面板内侧或外侧显示轴标签。

为小倍数视觉对象配置轴标签位置

1. 选择要更改的小倍数视觉对象，然后打开设置视觉对象格式菜单。
2. 在出现的属性窗格中，打开倍数选项菜单。
3. 对于X-axis 标签，请从下拉列表中选择 “内部” 或 “外部”。

   或者，对于Y-axis 标签，从下拉列表中选择 “内部” 或 “外部”。

Quick 中视觉类型上的标题和字幕

在 Quick 中，您可以格式化视觉标题和字幕以满足您的业务需求。Quick 为标题和字幕提供富文本格式，并且能够在标题中添加超链接和参数。您可以在“属性”窗格中编辑标题，也可以双击视觉对象中的标题或副标题来编辑标题。

使用以下过程自定义视觉对象的标题和副标题的显示方式。默认显示视觉对象标题。创建副标题后，副标题同样默认显示。

1. 登录 Quick athttps://quicksight.aws.amazon.com/.
2. 打开要更新的分析。
3. 在分析页面上，选择要设置格式的视觉对象。
4. 在视觉对象右侧，选择属性图标。
5. 在打开的属性窗格中，选择显示设置选项卡。
6. 要编辑视觉对象的标题或副标题，请选择编辑标题或编辑副标题旁边的画笔图标。或者，您可以选择编辑标题或编辑副标题旁边的眼球图标来隐藏标题或副标题，如下图所示。
7. 在打开的编辑标题或编辑副标题弹出窗口中，可以使用以下选项进行所需的更新：

   - 要输入自定义标题或副标题，请在编辑器中输入标题或副标题文本。标题最长可输入 120 个字符，其中包括空格。副标题最长可输入 500 个字符。
   - 要更改字体类型，请从左侧的列表中选择字体类型。
   - 要更改字体大小，请从右边的列表中选择大小。
   - 要更改字体粗细和突出显示，或者为文本添加下划线或删除线，可分别选择粗体、强调、下划线或删除线图标。
   - 要更改字体颜色，请选择颜色（Abc）图标，然后选择一种颜色。您也可以输入十六进制数或 RGB 值。
   - 要添加无序列表，请选择无序列表图标。
   - 要更改文本对齐方式，请选择靠左对齐、居中对齐或靠右对齐图标。
   - 要将参数添加到标题或副标题中，请从右侧参数下的列表中选择现有参数。有关如何创建参数的更多信息，请参阅在 Amazon Quick 中设置参数。
   - 要添加超链接，请突出显示要链接的文本，选择超链接图标，然后从以下选项中进行选择：
     - 在输入链接中输入要链接到的 URL。

       选择右侧的 + 图标将现有参数、函数或计算添加到 URL。
     - 要编辑显示文本，请在显示文本中输入文本。
     - 要在与 Quick 相同的浏览器选项卡中打开超链接，请选择相同选项卡。
     - 要在新的浏览器选项卡中打开超链接，请选择新选项卡。
     - 要删除超链接，请选择左下角的删除图标。

     完成超链接配置后选择保存。

8. 完成后，选择 Save。
9. 对于替代文本，输入想要用于视觉对象的替代文本。
10. 完成后，关闭属性窗格。

Quick 中有关视觉类型的工具提示

当您将光标悬停在 Quick 视觉对象中的任何图形元素上时，会出现一个工具提示，其中包含有关该特定元素的信息。例如，将光标悬停在折线图中的日期上方，即会出现包含这些日期相关信息的工具提示。默认情况下，字段井中的字段决定了工具提示中显示的信息。工具提示最多可以显示 10 个字段。

您可以向查看者提供有关视觉对象中数据的更多信息，自定义查看者可以看到的内容。当查看者将光标悬停在元素上方时，您甚至可以隐藏工具提示。要执行此操作，您可以自定义该视觉对象的工具提示。

在视觉对象中自定义工具提示

要自定义视觉对象的工具提示，请按照以下过程操作。

在视觉对象中自定义工具提示

1. 在分析页面上，选择要设置格式的视觉对象。
2. 从视觉对象右上角的菜单中选择设置视觉对象格式图标。
3. 在打开的属性窗格中，选择工具提示。
4. 为类型选择详细工具提示。此时将出现一组新的选项。

显示或隐藏工具提示中的标题

- 选择将主要值用作标题。

  清除该选项可隐藏工具提示中的标题。选择该选项可在工具提示中将主字段值显示为标题。

显示或隐藏工具提示中字段的聚合

- 选择显示聚合。

  清除该选项可隐藏工具提示中字段的聚合。选择该选项可显示工具提示中字段的聚合。

向工具提示添加字段

1. 选择添加字段。
2. 在打开的向工具提示添加字段页面上，选取选择字段，然后从列表中选择字段。

   您最多可以向工具提示添加 10 个字段。
3. （可选）在标签中输入字段的标签。此选项为工具提示字段创建自定义标签。
4. （可选）根据添加的是维度还是度量，选择您希望聚合在工具提示中的显示方式。如果未选择任何选项，Quick 将使用默认聚合。

   如果向工具提示添加度量，则可以选择该字段的聚合方式。为此，请选择选择聚合，然后从列表中选择聚合。有关 Quick 中聚合类型的更多信息，请参阅更改字段聚合。
5. 选择保存。

   新字段会添加到工具提示中字段的列表。

从工具提示中移除字段

- 在字段列表下，选择要移除的字段的字段菜单（三个点），然后选择隐藏。

重新排列工具提示中字段的顺序

- 在字段列表下，选择字段的字段菜单（三个点），然后选择向上移动或向下移动。

为工具提示字段自定义标签

1. 选择要自定义的字段的字段菜单（三个点），然后选择编辑。
2. 在打开的编辑工具提示字段页面上，在标签中输入要在工具提示中显示的标签。
3. 选择保存。

在 Quick 中使用工作表工具提示


表格工具提示可在不中断分析流程的情况下提供丰富的背景信息，从而改变查看者浏览数据的方式。查看者无需离开视觉对象或打开单独的表格，而是可以即时访问详细的细分、趋势和支持信息，从而使仪表板更加直观，减少对多张表格的需求。

工作表工具提示仅适用于交互式工作表。分页报告不支持它们。您可以将工具提示表复制到另一个工具提示工作表，也可以将工具提示表复制到常规交互式工作表。此外，您可以将视觉对象复制到工具提示表中。

工作表工具提示的工作原理

当作者创建工作表工具提示时，将创建工具提示表并将其与视觉对象相关联。此工具提示表的工作原理与普通工作表类似。您可以使用自由格式布局向其中添加视觉效果、文本框和图像。当查看者将鼠标悬停在数据点上方时，工具提示表将继承源视觉对象中的所有筛选器，并为特定数据点添加额外的筛选器。例如，如果您的源视觉效果被筛选为 “2025 数据”，而查看者将鼠标悬停在 “电子产品” 上，则工具提示仅显示 2025 年的电子数据。

以显示按产品类别划分的销售额的条形图为例。您可以创建一个工作表工具提示，其中显示月销售额的趋势线、同比增长的关键绩效指标（KPI）和带有类别名称的文本框，所有这些都筛选到查看者将鼠标悬停在哪个类别上。



工作表工具提示限制

以下限制适用于工作表工具提示：

- 每次分析最多 50 张工具提示表
- 每个工具提示表最多 5 个视觉效果
- 每个工具提示表最多 5 个文本框
- 每个工具提示表最多 5 张图片


- 工具提示表仅使用自由形式布局
- 工具提示表上不允许使用图层地图视觉效果
- 工具提示表的最大大小为 640 像素宽 x 720px 高

创建工作表工具提示

使用以下步骤为视觉对象创建工作表工具提示。

创建工具提示表

1. 在分析页面上，选择要向其添加工作表工具提示的视觉对象。
2. 从视觉对象右上角的菜单中选择设置视觉对象格式图标。
3. 在打开的 “属性” 窗格中，选择 “交互” > “工具提示”。
4. 对于 “类型”，选择 “工作表工具提示”。



5. 选择 “创建工具提示表”。您将自动导航到工具提示表编辑体验。工具提示名称是自动生成的，您可以通过选择选项卡标题对其进行编辑。
6. 向工具提示表中添加视觉效果、文本框或图像。使用自由格式布局排列它们。
7. 完成后，选择工作表工具提示标题左侧的 “返回” 按钮，返回源工作表。要预览工具提示，请将鼠标悬停在视觉对象中的任何数据点上。

为视觉对象分配工具提示表

在 “属性” 窗格中选择 “工作表工具提示” 作为工具提示类型时，会出现一个控件，允许您选择分析中所有可用的工具提示工作表。您可以将一个工具提示表分配给多个视觉对象，也可以为每个视觉对象创建单独的工具提示表。


如果要将相同的工具提示表应用于另一个视觉对象，则可以通过在 “属性” 窗格的 “交互” > “工具提示手风琴” 中将一个工具提示表分配给多个视觉对象来实现。

编辑工具提示表

使用以下步骤编辑现有工作表工具提示。

编辑工具提示表

1. 选择任何启用了工作表工具提示的视觉效果。
2. 打开 “属性” 窗格并导航至 “交互” > “工具提示”。
3. 在工具提示手风琴中，选择要编辑的工具提示，然后选择工具提示表名称旁边的编辑图标以导航到该工具提示。
4. 对工具提示表上的视觉效果、文本框或图像进行更改。



在工具提示类型之间切换

您可以随时在基本、详细和工作表工具提示类型之间切换视觉对象的工具提示。

更改工具提示类型

1. 选择要更新的视觉效果。
2. 打开 “属性” 窗格，选择 “交互”，然后选择 “工具提示”。
3. 在 “类型” 中，选择所需的工具提示类型：基本工具提示、详细工具提示或表格工具提示。

> **Note**
>
> 切换工作表工具提示可以保留您的工作。您可以随时切换回来，而不会丢失工具提示表的设计。

工作表工具提示注意事项

使用工作表工具提示时，请记住以下几点：

- 表和数据透视表支持工作表工具提示，但不支持基本或详细的工具提示。
- 工具提示表中的视觉对象不支持上下文菜单、可视菜单或自定义操作。
- 使用自定义操作进行筛选和导航当工具提示表呈现为工具提示时，不支持工具提示表中的视觉效果。
- 工作表工具提示支持筛选器、跨工作表筛选和参数。不支持筛选控件。
- 工作表描述不显示在工具提示表单上。
- Cross-sheet 过滤器的作用域不能限定为工具提示表。
- 分析必须至少包含一张常规的交互式表格。分析不能只包含工具提示表。
- 图层地图视觉效果不能放在工具提示表中。
- 不支持工具提示表上的工具提示。
- 以下图表类型不支持表格工具提示：Sankey、Waterfall、KPI、Radar、Wordcloud、自定义内容和 Highcharts。

这些限制可确保工具提示表快速加载，并为观看者保持专注、可扫描的体验。要进行更复杂的分析，可以考虑使用向下钻取操作或单独的详细信息表。

隐藏视觉对象的工具提示

如果您不希望光标悬停在视觉对象中的数据上方时显示工具提示，可将其隐藏。

隐藏视觉对象的工具提示

1. 在分析页面上，选择要设置格式的视觉对象。
2. 从视觉对象右上角的菜单中选择设置视觉对象格式图标。
3. 在打开的属性窗格中，选择工具提示。
4. 选择显示工具提示。

   清除该选项可隐藏视觉对象的工具提示。选择该选项即可显示。

自定义数据表示方式

要在快速分析中创建视觉对象（图表）时进一步了解数据，可以在视觉对象中对数据进行排序和筛选。您还可以在视觉对象中更改日期字段的粒度、数据类型、角色和字段格式。

主题

- 在 Amazon Quick 中更改视觉对象使用的字段
- 在 Amazon Quick 中对视觉数据进行分类

在 Amazon Quick 中更改视觉对象使用的字段

您可以使用 Fields list 窗格、字段井或视觉对象上的视觉对象编辑器/拖放目标添加或修改视觉对象的字段。

字段井、视觉对象编辑器和拖放目标适用于特定的视觉对象，这取决于所选择的视觉对象类型。有关详细信息，请参阅 Amazon Quick Sight 中的视觉类型 小节中相应的视觉对象类型主题。

> **Important**
>
> 您还可以通过使用字段井和视觉对象编辑器来更改数字字段的数据类型和格式。如果以这种方式更改某个字段，则仅为选定的视觉对象更改该字段。有关更改数字字段数据类型和格式的更多信息，请参阅在 Amazon Quick 中更改视觉对象使用的字段。

可以使用以下主题了解在视觉对象上添加、删除和修改字段的更多信息。

主题

- 使用视觉对象字段控件

- 添加或删除字段
- 更改与视觉对象元素关联的字段
- 更改字段聚合
- 更改日期字段粒度
- 自定义字段格式

使用视觉对象字段控件

您可以使用用户界面（UI）控件编辑视觉对象使用的字段。

您可以使用这些控件执行以下操作：

- 创建一个视觉对象，然后通过在字段列表窗格中选择字段或将字段拖到字段井或拖放目标来将字段分配给其上的不同元素。
- 通过将字段拖到拖放目标或字段井上，或在字段井或视觉对象编辑器中选择其他字段来更改与视觉对象元素关联的字段。
- 使用字段井或视觉对象编辑器来更改字段聚合或日期粒度。

字段井、视觉对象编辑器和拖放目标适用于特定的视觉对象，这取决于所选择的视觉对象类型。

将字段拖到拖放目标或字段井上

当您将字段拖到放置目标或字段井时，Amazon Quick 会为您提供有关目标元素需要度量还是维度的信息。Amazon Quick 还为您提供有关该元素是否可用于字段分配的信息。

例如，在将度量拖到新的单度量折线图上的值拖放目标时，将会看到显示为绿色的拖放目标。该绿色编码指示拖放目标需要度量。拖动标签指示目标可用于添加字段。

在将维度拖到新折线图上的 X 轴或带有颜色的拖放目标时，将会看到显示为蓝色的标签。该蓝色编码指示拖放目标需要维度。拖动标签指示目标可用于添加字段。

您也可以将度量或维度拖到折线图中元素已与字段关联的拖放目标。在这种情况下，拖动标签指示您正在替换当前与拖放目标关联的字段。

添加或删除字段

您可以通过在 Fields list (字段列表) 窗格上选择一个字段，将其添加到视觉对象中。也可以将其拖动到视觉对象上的拖放目标或字段井中。每种视觉对象类型都有与字段井一一对应的拖放目标，因此，您可以使用任何一种方法。

在某些图表上，当图表任意一侧的值字段中有两个或更多字段时，轴标题字段将被隐藏。以下图表可能会出现这种效果：

- 条形图
- 折线图
- 箱形图
- 组合图
- 瀑布图

要从视觉对象中删除一个字段，请在字段列表窗格中取消选中该字段。或者选择使用该字段的视觉对象编辑器或字段井，然后从上下文（右键单击）菜单中选择移除。

通过在字段列表窗格中选择字段来添加字段

您也可以让 Amazon Quick 将字段映射到最合适的视觉元素。为此，只需在字段列表窗格中选择该字段。Amazon Quick 通过填充与该字段类型（度量或维度）相对应的第一个空字段来将字段添加到视觉效果中。如果所有视觉元素都已填充，Amazon Quick 会很好地确定最合适的字段，并用您选择的字段替换其中的字段。

使用拖放目标添加字段

要使用拖放目标向视觉对象添加字段，请先在 Fields list (字段列表) 窗格中选择一个字段。然后，将该字段拖到在视觉对象上所选的拖放目标，确保放置指示符显示正在添加该字段。

使用字段井添加字段

要使用字段井将字段添加到视觉对象中，请在 Fields list 窗格中选择一个字段。然后，将该字段拖到目标字段井上，从而确保放置指示符显示正在添加该字段。

1. 将字段项拖到字段井中。
2. 将要添加的字段从 Fields list (字段列表) 窗格拖到适当的字段井上。

> **Note**
>
> 您可以将相同的值添加到相同的视觉对象多次。您可以执行此操作以显示应用不同聚合或表计算的相同值。默认情况下，字段全部显示相同的标签。您可以使用属性面板编辑名称，可通过选择右上角的 V 形图标打开该面板。

更改与视觉对象元素关联的字段

您可以使用字段井、拖放目标或视觉对象上的视觉对象编辑器更改分配到视觉对象中某个元素的字段。对于数据透视表，请使用字段井或拖放目标，因为该视觉对象类型未提供视觉对象编辑器。

使用视觉对象编辑器更改字段映射

要修改字段到视觉对象元素的映射，请按照以下过程操作。

使用视觉对象编辑器修改字段映射

1. 在视觉对象上，选择要更改字段的视觉对象元素的视觉对象编辑器。
2. 在视觉对象编辑器菜单上，选择要与该视觉对象元素关联的字段。

使用拖放目标更改字段映射

要使用拖放目标修改字段到视觉对象元素的映射，请在 Fields list 窗格中选择一个字段。然后，将该字段拖到视觉对象上的拖放目标，从而确保放置指示符显示正在替换该字段。

使用字段井更改字段映射

要修改字段到视觉对象元素的映射，请按照以下过程操作。

使用字段井修改字段映射

1. 将字段项拖到字段井中。
2. 选择表示要重新映射的元素的字段井，然后从显示的菜单中选择一个新字段。

更改字段聚合

您可以向字段应用函数以显示聚合信息，例如，给定产品的销售总额。您可以使用视觉对象编辑器或字段井中的选项来应用聚合函数。Amazon Quick 中提供了以下聚合函数：

- Average – 计算所选字段的平均值。
- Count – 提供包含给定维度的所选度量的记录数。例如，提供某个状态的订单 ID 数。
- Distinct Count – 对于选定的一个或多个维度，提供所选度量中包含的不同值的计数。例如，提供某个区域的产品数。简单的计数可以显示每个区域售出的产品数量。Distinct Count 可以显示每个区域售出多少种不同的产品。您可能已售出 2,000 件商品，但只有两种不同的商品类型。
- Max – 计算所选字段的最大值。

- Min – 计算所选字段的最小值。
- Median – 计算指定度量的中值，并按照选定的一个或多个维度进行分组。
- Sum – 计算所选字段的所有值的总和。
- Standard Deviation – 根据样本或总体偏差计算指定度量中的一组数字的标准差，并按照选定的一个维度或多个维度进行分组。
- Variance – 根据样本或总体偏差计算指定度量中的一组数字的方差，并按照选定的一个维度或多个维度进行分组。
- Percentile – 计算指定度量的第 n 个百分位数，并按照选定的一个或多个维度进行分组。

所有聚合函数都可应用于数字字段。如果您选择在需要度量的字段井中使用 Count，其会自动应用于维度。如果您以这种方式使用了维度，则也可以更改应用到它的聚合函数。您不能将聚合函数应用于维度字段井中的字段。

支持聚合字段的视觉对象元素因视觉对象类型而异。

使用视觉对象编辑器在字段上更改或添加聚合

要在字段上更改或添加聚合函数，请按照以下过程操作。

在字段上更改或添加聚合函数

1. 在视觉对象上，选择要应用聚合函数的字段的视觉对象编辑器。
2. 在视觉对象编辑器菜单上，选择 Aggregate (聚合)，然后选择要应用的聚合函数。

使用字段井在字段上更改或添加聚合

要向数据透视表视觉对象上的字段添加聚合函数，请按照以下过程操作。

向数据透视表视觉对象上的字段添加聚合

1. 将字段项拖到字段井中。
2. 选择包含要应用聚合函数的字段的字段井。
3. 在字段井菜单上，选择 Aggregate (聚合)，然后选择要应用的聚合函数。

更改日期字段粒度

您可以更改视觉对象上日期字段的粒度，以确定显示项目值的时间间隔。您可以将日期字段粒度设为以下值之一：

- Year
- 季度
- Month
- 周
- 天（这是默认值）
- 小时
- 分钟
- 秒

只有在字段包含时间数据时，才能使用小时和分钟。

使用视觉对象编辑器更改日期字段粒度

要使用视觉对象编辑器更改日期字段粒度，请按照以下过程操作。

使用视觉对象编辑器更改日期字段粒度

1. 在视觉对象上，选择要更改粒度的日期字段的字段井。
2. 在字段井菜单上，选择 Aggregate (聚合)，然后选择要应用的时间间隔，如下所示：

使用字段井更改日期字段粒度

要使用字段井更改日期字段粒度，请按照以下过程操作。

使用字段井更改日期字段粒度

1. 将字段项拖到字段井中。
2. 选择包含日期字段的字段井，然后选择 Aggregate (聚合)。选择要使用的日期粒度。

自定义字段格式

使用以下过程自定义分析中字段的外观。

自定义分析中字段的外观

1. 在分析中，选择要设置格式的字段，方法如下：在字段井中选择，或者在可视化窗格的字段列表中选择。

2. 选择 Show as (显示为) 可更改字段如何显示在分析中，并可从上下文菜单的选项中选择。可用选项的列表根据字段的数据类型而异。如果您从字段列表中选择非数字字段，则可以更改计数格式，这是在对字段计数时使用的格式。
3. 选择 Format (格式) 可更改字段的格式，并可从上下文菜单的选项中选择。如果您未看到要使用的选项，请从上下文菜单中选择 More formatting options (更多格式选项)。

   此时打开 Format Data (设置数据格式) 窗格，显示您选择的数字或日期字段类型的选项。

   现在，上下文菜单中 Show as (显示为) 的选项显示在 Format Data (设置数据格式) 窗格顶部的下拉列表中。其余选项特定于数据类型以及您选择的字段显示方式。

对于日期和时间数据，默认格式模式为 YYYY-MM-DD **T**HH:mm:ssZZ，例如 2016-09-22 T17:00:00-07:00。

对于数字，您可选择以下几种显示在数字之后的单位：

- 无单位后缀。这是默认值。
- 千 (K)
- 百万 (M)
- 十亿 (B)
- 万亿 (T)
- 自定义单位前缀或后缀

对于货币，您可以从以下符号中选择：

- 美元 ($)
- 欧元 (€)
- 英镑 (£)
- 日元 (¥)

更改字段格式

您可以在分析上下文中更改字段的格式。可供字段使用的格式选项因字段的数据类型而异。

使用字段列表窗格中的菜单选项或视觉对象字段井进行简单的格式更改，或使用设置数据格式窗格进行更广泛的格式设置更改。

主题

- 设置货币字段的格式
- 设置日期字段的格式
- 设置数字字段的格式
- 设置百分比字段的格式
- 设置文本字段的格式
- 将字段的格式恢复为默认设置

设置货币字段的格式

设置货币字段的格式时，可以从常用选项列表中选择货币符号，也可以打开设置数据格式窗格手动设置字段格式。手动设置字段格式允许您选择要使用的符号、要使用的分隔符、要显示的小数位数、要使用的单位以及如何显示负数。

更改字段格式会更改分析中所有视觉对象的格式，但不会更改基础数据集中的格式。

如果您要从常用选项列表中为货币字段选择符号，可以通过几种方法访问此类列表。可以从 Field list (字段列表) 窗格、视觉对象编辑器或者视觉对象字段井中访问它。

通过选择列表选项来选择货币字段的符号

1. 请选择以下选项之一：
   - 在字段列表窗格中，选择要设置其格式的数字字段右侧的选择器图标。
   - 在包含与要设置其格式的货币字段相关联的视觉对象编辑器的任何视觉对象上，选择该视觉对象编辑器。展开字段井窗格，然后选择与要更改的数字字段相关联的字段井。
2. 选择格式，然后选择所需的货币字段：
   - 显示为美元 ($)。
   - 显示为英镑 (£)。
   - 显示为欧元 (€)。
   - 以日元或人民币（￥）显示。

手动更改货币字段的格式

1. 请选择以下选项之一：

- 在字段列表窗格中，选择要设置其格式的数字字段右侧的选择器图标。
- 在包含与要设置其格式的数字字段相关联的视觉对象编辑器的任何视觉对象上，选择该视觉对象编辑器。展开字段井窗格，然后选择与要更改的数字字段相关联的字段井。

2. 选择 Format (格式)，然后选择 More Formatting Options (更多格式化选项)。

   设置数据格式窗格随即打开。

3. 展开 Symbol 部分，并从以下选项中选择：

   - 显示为美元 ($)。这是默认值。
   - 显示为英镑 (£)。
   - 显示为欧元 (€)。
   - 以日元或人民币 (¥) 显示。

4. 展开 Separators 部分，并从以下选项中选择：

   - 在 Decimal 下面，选择点或逗号作为小数分隔符。默认为点。如果选择逗号，则请使用点号或空格作为千位分隔符。
   - 在 Thousands (千) 下面，选择或清除 Enabled (启用) 以指示是否要使用千位分隔符。Enabled 默认处于选中状态。
   - 如果使用千位分隔符，请选择是使用逗号、点还是空格作为分隔符。默认为逗号。如果选择点号，则请使用逗号作为小数分隔符。

5. 展开 Decimal Places 部分并选择要使用的小数位数。默认值为 2。字段值将舍入为指定的小数位。例如，如果您指定两位小数，则值 6.728 将舍入为 6.73。

6. 展开 Units 部分，并从以下选项中选择：

   - 选择要使用的单位。选择单位会向数字值添加适当的后缀。例如，如果您选择 Thousands，则字段值 1234 将显示为 1.234K。

     单位选项如下所示：

     - 无单位后缀。这是默认值。
     - 千 (K)
     - 百万 (M)
     - 十亿 (B)
     - 万亿 (T)

- 如果要使用自定义前缀或后缀，请在 Prefix 或 Suffix 框中指定。使用自定义后缀是指定 Amazon Quick 已提供的货币后缀之外的货币后缀的好方法。您可以同时指定两者。除了通过选择单位而添加的后缀外，还可以指定自定义前缀。

7. 展开 Negatives 部分，并选择是通过使用减号还是通过将其括在括号中来显示负值。使用减号是默认设置。
8. 展开 Null 值部分，然后选择是将 Null 值显示为 `null` 还是显示为自定义值。默认使用 `null`。

> **Note**
>
> 使用表格或数据透视表时，仅对放置在行、列或分组依据字段井中的字段显示 Null 值。值字段井中的字段 Null 值在表格或数据透视表中显示为空。

设置日期字段的格式

在您设置日期字段的格式时，可在常用格式选项列表中选择。您也可以打开设置数据格式窗格，从常用格式列表中进行选择，或者为日期和时间值指定自定义格式设置。

更改字段格式会更改分析中使用该数据集的所有视觉对象的格式，但不会更改数据集本身的格式。

如果您要通过从常用选项列表中选择来设置日期字段的格式，可以通过多种方式来访问此类列表。可以从 Field list (字段列表) 窗格、视觉对象编辑器或者视觉对象字段井中访问它。

通过选择列表选项来更改日期字段的格式

1. 请选择以下选项之一：

   - 在字段列表窗格中，选择要设置其格式的数字字段右侧的选择器图标。
   - 在包含与要设置其格式的数字字段相关联的视觉对象编辑器的任何视觉对象上，选择该视觉对象编辑器。展开字段井窗格，然后选择与要更改的数字字段相关联的字段井。

2. 选择格式，然后选择所需的格式。系统为日期字段提供了以下快速格式选项：

   - 显示月、日、年和时间。
   - 显示月、日和年。
   - 显示月份和年份。
   - 显示年份。

手动更改日期字段的格式

1. 请选择以下选项之一：

   - 在字段列表窗格中，选择要设置其格式的数字字段右侧的选择器图标。
   - 在包含与要设置其格式的数字字段相关联的视觉对象编辑器的任何视觉对象上，选择该视觉对象编辑器。展开字段井窗格，然后选择与要更改的数字字段相关联的字段井。

2. 选择 Format (格式)，然后选择 More Formatting Options (更多格式化选项)。

   设置数据格式窗格随即打开。

3. 展开 Date 部分。选择一个现有日期格式，或选择自定义，并在设置数据格式窗格下方的自定义部分指定一种格式模式。如果为日期部分选择自定义，则也须为接下来的时间部分选择自定义。在自定义部分中指定的模式必须包含您需要的任何日期和时间格式设置。

   默认选择为自定义，默认格式模式为“MMM D, YYYY h: mma”，例如“Sep 20, 2022 5:30pm”。

4. 展开 Time 部分。选择一个现有时间格式，或选择自定义，并在设置数据格式窗格下方的自定义部分指定一种格式模式。如果为时间部分选择自定义，则也须为前面的日期部分选择自定义。在自定义部分中指定的模式必须包含您需要的任何日期和时间格式设置。

   默认选择为自定义，默认格式模式为“MMM D, YYYY h: mma”，例如“Sep 20, 2022 5:30pm”。

5. 如果您在日期和时间部分选择了自定义，请展开 “自定义” 部分并使用 Moment.js JavaScript文档中Moment.js 显示格式中指定的格式模式语法指定所需的格式模式。

   > **Note**
   >
   > Quick 支持Moment.js 库Z中与时区相关的显示标记，但不支持该z标记。

   如果您在日期和时间部分中选择自定义以外的其他选项，则会使用反映您选择的格式模式填充自定义。例如，如果您在 “日期” 部分选择 2016 年 6 月 21 日，在 “时间” 部分选择 17:00:00pm，则 “自定义” 部分将显示格式模式 MMM D、YYYY。 H:mm:ssa

6. (可选) 展开 Custom 部分并使用 Preview 以验证您指定的格式。

7. 展开 Null 值部分，然后选择是将 Null 值显示为 `null` 还是显示为自定义值。默认使用 `null`。

在 Quick 中自定义日期格式

在 Quick 中，您可以在筛选器和参数控件中自定义日期的格式设置。例如，您可以指定将控件中的日期格式设置为 20-09-2021 或 09-20-2021。除其他自定义设置外，您还可以指定将日期中的月份（例如 September）缩短为三个字母（Sep）。

以下是可用于创建自定义日期格式的标记列表。您能以组合方式使用这些符号，控制日期在控件中的显示方式。

支持设置日期格式的标记列表

使用以下标记在 Quick 中自定义日期格式。

示例	说明	令牌
0–6	用数字表示一周中的某一天。0 表示星期日，6 表示星期六。	d
Mo–Su	用 2 个字符的文本表示一周中的某一天。	dd
Mon–Sun	用 3 个字符的文本表示一周中的某一天。	ddd
Monday–Sunday	用文本表示一周中的某一天。	dddd
99 或 21	用 2 位数表示年份。	YY
1999 或 2021	用 4 位数字完整表示年份。	YYYY
1–12	表示月份，前面不带 0。	M
1st、2nd 到 12th	表示月份，前面不带 0 但带有序数后缀。	Mo

示例	说明	令牌
01–12	表示月份，前面带 0。	MM
Jan–Dec	用 3 位数文本表示月份。	MMM
January–December	用文本完整表示月份。	MMMM
1–4	用数字表示季度。	Q
1st–4th	用带有序数后缀的数字表示季度。	Qo
1-31	表示月份中的某一天，前面不带 0。	D
1st、2nd 到 31st	表示月份中的某一天，前面不带 0 但带有序数后缀。	Do
01–31	用 2 位数表示月份中的某一天，前面带 0。	DD
1–365	表示一年中的某一天，前面不带 0。	DDD
001–365	表示一年中的某一天，前面带 0。	DDDD
1–53	表示一年中的某一周，前面不带 0。	w

示例	说明	令牌
1st–53rd	表示一年中的某一周，前面不带 0 但带有序数后缀。	wo
01–53rd	表示一年中的某一周，前面带 0。	ww
1–23	表示小时，采用 24 小时制，前面不带 0。	H
01–23	表示小时，采用 24 小时制，前面带 0。	HH
1–12	表示小时，采用 12 小时制，前面不带 0。	h
01–12	表示小时，采用 12 小时制，前面带 0。	hh
0-59	表示分钟，前面不带 0。	m
00–59	表示分钟，前面带 0。	mm
0-59	表示秒数，前面不带 0。	s
00–59	表示秒数，前面带 0。	ss
am 或 pm	am/pm	a
AM 或 PM	AM/PM	A

示例	说明	令牌
1632184215	表示 Unix 时间戳。	X
1632184215000	表示毫秒 Unix 时间戳。	x
Z	零 UTC 偏移。	Z

不支持以下日期类型。

- 带冒号的时区偏差。例如，+07:00。
- 不带冒号的时区偏差。例如，+0730。

预设日期格式

要快速自定义显示为以下示例格式之一的日期和时间，您可以使用以下 Quick 预设标记。

示例	令牌
8:30 PM	LT
8:30:25 PM	LTS
August 2 1985	LL
Aug 2 1985	ll
August 2 1985 08:30 PM	LLL
Aug 2 1985 08:30 PM	lll
Thursday, August 2 1985 08:30 PM	LLLL

示例	令牌
Thu, Aug 2 1985 08:30 PM	llll

常见日期格式

以下是三个常见的日期示例及其相关的标记格式，供您快速参考。

示例	标记格式
Sep 20, 2021	MMM DD, YYYY
20-09-21 5pm	DD-MM-YY ha
Monday, September 20, 2021 17:30:15	dddd, MMMM DD, YYYY HH:mm:ss

在日期中添加单词

要在日期格式中包含单词，例如 20th of Sep, 2021 中的“of”一词，请在单词中的每个字符前输入反斜杠（\）。例如，对于“20th of Sep, 2021”日期示例，请使用以下标记格式：Do \o\f MMM, YYYY。

示例：在筛选条件控件中自定义日期格式

要了解如何使用日期标记格式为筛选条件控件自定义日期，请按照以下过程操作。

了解使用数据标记为筛选条件控件自定义日期

1. 在快速分析中，选择要自定义的筛选控件。
2. 在筛选条件控件上，选择编辑控件图标。
3. 在打开的编辑控件页面上，在日期格式中输入所需的自定义日期格式。使用在本主题前文中列出的标记。

   例如，假设您想使用以下格式自定义日期：Sep 3rd, 2020 at 5pm。为此，您可以输入以下标记格式：

   ```
   MMM Do, YYYY \a\t ha
   ```

输入每个标记时，日期格式的预览效果会显示在输入字段下方。

4. 选择应用。

控件中的日期会更新为您指定的格式。

设置数字字段的格式

在设置数字字段的格式时，可以从常用选项列表中选择小数位和千位分隔符格式。也可以打开设置数据格式窗格手动设置字段格式。通过手动设置字段格式，您可以选择要使用的分隔符以及要显示的小数位数。您还可以选择要使用的单位以及如何显示负数。

更改字段格式会更改分析中所有视觉对象的格式，但不会更改基础数据集中的格式。

如果要通过从常用选项列表中选择来设置数字字段格式，则可以从 Field list 窗格、视觉对象编辑器或视觉对象字段井访问此类列表。

通过选择列表选项来更改数字字段的格式：

- 请选择以下选项之一：
  - 在字段列表窗格中，选择要设置其格式的数字字段右侧的选择器图标。
  - 在包含与要设置其格式的数字字段相关联的视觉对象编辑器的任何视觉对象上，选择该视觉对象编辑器。展开字段井窗格，然后选择与要更改的数字字段相关联的字段井。
- 选择格式，然后选择所需的格式。系统为数字字段提供了以下快速格式选项：
  - 使用逗号作为千位分隔符，并使用小数点显示数字的小数部分，例如，1,234.56。
  - 使用小数点显示数字的小数部分，例如，1234.56。
  - 将数字显示为整数，并使用逗号作为千位分隔符，例如，1,234。
  - 将数字显示为整数，例如，1234。

手动更改数字字段的格式：

1. 请选择以下选项之一：
   - 在字段列表窗格中，选择要设置其格式的数字字段右侧的选择器图标。
   - 在包含与要设置其格式的数字字段相关联的视觉对象编辑器的任何视觉对象上，选择该视觉对象编辑器。展开字段井窗格，然后选择与要更改的数字字段相关联的字段井。
2. 选择 Format (格式)，然后选择 More Formatting Options (更多格式化选项)。

设置数据格式窗格随即打开。

3. 展开 Separators 部分，并从以下选项中选择：
   - 在 Decimal 下面，选择点或逗号作为小数分隔符。默认为点。如果选择逗号，则请使用点号或空格作为千位分隔符。
   - 在 Thousands (千) 下面，选择或清除 Enabled (启用) 以指示是否要使用千位分隔符。Enabled 默认处于选中状态。
   - 如果使用千位分隔符，请选择是使用逗号、点还是空格作为分隔符。默认为逗号。如果选择点号，则请使用逗号作为小数分隔符。
4. 展开 Decimal Places 部分，并从以下选项中选择：
   - 选择 “自动” 让 Amazon Quick 自动确定适当的小数位数，或者选择 “自定义” 以指定小数位数。默认值为 Auto。
   - 如果选择 Custom，请输入要使用的小数位数。字段值将舍入为指定的小数位。例如，如果您指定两位小数，则值 6.728 将舍入为 6.73。
5. 展开 Units 部分，并从以下选项中选择：
   - 选择要使用的单位。选择单位会向数字值添加适当的后缀。例如，如果您选择 Thousands，则字段值 1234 将显示为 1.234K。

     单位选项如下所示：
     - 无单位后缀。这是默认值。
     - 千 (K)
     - 百万 (M)
     - 十亿 (B)
     - 万亿 (T)
   - 如果要使用自定义前缀或后缀，请在 Prefix 或 Suffix 框中指定。您可以同时指定两者。除了通过选择单位而添加的后缀外，还可以指定自定义前缀。
6. 展开 Negatives 部分，并选择是通过使用减号还是通过将其括在括号中来显示负值。使用减号是默认设置。
7. 展开 Null 值部分，然后选择是将 Null 值显示为 `null` 还是显示为自定义值。默认使用 `null`。

> **Note**
>
> 使用表格或数据透视表时，仅对放置在行、列或分组依据字段井中的字段显示 Null 值。值字段井中的字段 Null 值在表格或数据透视表中显示为空。

设置百分比字段的格式

在设置百分比字段的格式时，可以从常用选项列表中选择小数位数。也可以打开设置数据格式窗格手动设置字段格式。通过手动设置字段格式，您可以选择要使用的分隔符。您还可以选择要显示的小数位数以及如何显示负数。

更改字段格式会更改分析中所有视觉对象的格式，但不会更改基础数据集中的格式。

如果您要从常用选项列表中为某个百分比字段选择小数位数，可以通过多种方法访问此类列表。可以从 Field list (字段列表) 窗格、视觉对象编辑器或者视觉对象字段井中访问它。

通过选择列表选项更改百分比字段的小数位数

1. 请选择以下选项之一：
   - 在字段列表窗格中，选择要设置其格式的数字字段右侧的选择器图标。
   - 在包含与要设置其格式的百分比字段相关联的视觉对象编辑器的任何视觉对象上，选择该视觉对象编辑器。展开字段井窗格，然后选择与要更改的数字字段相关联的字段井。
2. 选择格式，然后选择所需的小数位数。系统为百分比字段提供了以下快速格式：
   - 显示带两位小数的值。
   - 显示带一位小数的值。
   - 显示不带小数的值。

手动更改百分比字段的格式

1. 请选择以下选项之一：
   - 在字段列表窗格中，选择要设置其格式的数字字段右侧的选择器图标。
   - 在包含与要设置其格式的数字字段相关联的视觉对象编辑器的任何视觉对象上，选择该视觉对象编辑器。展开字段井窗格，然后选择与要更改的数字字段相关联的字段井。
2. 选择 Format (格式)，然后选择 More Formatting Options (更多格式化选项)。

设置数据格式窗格随即打开。

3. 展开 Separators 部分，并从以下选项中选择：

   - 在 Decimal 下面，选择点或逗号作为小数分隔符。默认为点。如果选择逗号，则请使用点号或空格作为千位分隔符。
   - 在 Thousands (千) 下面，选择或清除 Enabled (启用) 以指示是否要使用千位分隔符。Enabled 默认处于选中状态。
   - 如果使用千位分隔符，请选择是使用逗号、点还是空格作为分隔符。默认为逗号。如果选择点号，则请使用逗号作为小数分隔符。

4. 展开 Decimal Places 部分，并从以下选项中选择：

   - 选择 “自动” 让 Amazon Quick 自动确定适当的小数位数，或者选择 “自定义” 以指定小数位数。默认值为 Auto。
   - 如果选择 Custom，请输入要使用的小数位数。字段值将舍入为指定的小数位。例如，如果您指定两位小数，则值 6.728 将舍入为 6.73。

5. 展开 Negatives 部分，并选择是通过使用减号还是通过将其括在括号中来显示负值。使用减号是默认设置。

6. 展开 Null 值部分，然后选择是将 Null 值显示为 `null` 还是显示为自定义值。默认使用 `null`。

> **Note**
>
> 使用表格或数据透视表时，仅对放置在行、列或分组依据字段井中的字段显示 Null 值。值字段井中的字段 Null 值在表格或数据透视表中显示为空。

设置文本字段的格式

设置文本字段格式时，您可以使用字段列表窗格、视觉对象编辑器或视觉对象字段井来选择如何显示 Null 值。

选择如何显示文本字段的 Null 值

1. 请选择以下选项之一：

   - 在字段列表窗格中，选择要设置其格式的数字字段右侧的选择器图标。
   - 在包含与要设置其格式的百分比字段相关联的视觉对象编辑器的任何视觉对象上，选择该视觉对象编辑器。展开字段井窗格，然后选择与要更改的数字字段相关联的字段井。

2. 选择 Format (格式)，然后选择 More Formatting Options (更多格式化选项)。

   设置数据格式窗格随即打开。

3. 展开 Null 值部分，然后选择是将 Null 值显示为 `null` 还是显示为自定义值。默认使用 `null`。

将字段的格式恢复为默认设置

可以使用以下过程将字段的格式恢复为默认设置。

将字段的格式恢复为默认设置

1. 在字段列表窗格中，选择想要重置的字段右侧的选择器图标。
2. 选择 Format (格式)，然后选择 More Formatting options (更多格式化选项)。

   设置数据格式窗格随即打开。

3. 选择 Reset to defaults。

在 Amazon Quick 中对视觉数据进行分类

您可以使用多种方法对大多数视觉对象类型的数据进行排序。您可以使用快速排序选项或字段井来选择视觉对象数据的排序顺序。您也可以使用字段井按非视觉对象指标对数据进行排序。您可以排序的视觉对象元素取决于视觉对象类型以及该视觉对象是否支持排序。有关支持排序的具体视觉对象类型的更多信息，请参阅 Quick 中按类型排列分析格式。

对值进行排序时，数据透视表的行为方式与表不同。有关对数据透视表进行排序的更多信息，请参阅在快速中对数据透视表进行排序。

对于 SPICE 数据集，您可以对大小不超过以下限制的文本字符串进行排序：

- 最多 200 万 (2,000,000) 个唯一值
- 最多 16 个列

超出限制时，视觉对象会在右上角显示一个通知。

您可以对支持排序的任何视觉对象类型进行排序。如果视觉对象类型支持排序，则可以使用快速排序选项或字段井进行排序。

快速对维度和度量进行排序

- 请执行以下操作之一：
  - 选择显示在任一轴上字段名称旁边的排序图标。在直接查询中，任何数据类型都会显示此图标。对于 SPICE，此图标只能用于日期时间、数字和小数这三种数据类型。
  - 选择字段名称，然后从菜单中选择排序选项。如果标签未显示在轴上，请检查视觉对象格式，查看该轴是否设置为显示标签。在较小的视觉对象上，显示标签会自动隐藏。您可能需要使视觉对象足够大以显示标签。

使用非视觉对象指标进行排序

1. 打开包含您想要排序的视觉对象的分析。默认情况下，将打开“视觉对象”窗格。
2. 选择一个支持排序的字段，然后选择排序依据、排序选项。
3. 在排序选项窗格上，按特定字段排序、选择聚合、按升序或降序排序，或者进行组合操作。
4. 选择 Apply (应用) 以保存更改。或者，选择清除重新开始或选择取消返回。

使用字段井进行排序

1. 打开包含您想要排序的视觉对象的分析。默认情况下，将打开“视觉对象”窗格。
2. 选择支持排序的字段井。
3. 在字段井菜单中，选择 Sort，然后选择升序或降序排序顺序图标。

使用 Amazon Quick Sight 中的主题

在 Amazon Quick Sight 中，主题是一组设置，您可以将其应用于多个分析和控制面板。Amazon Quick Sight 包含一些主题，您可以使用模板编辑器添加自己的主题。您可以共享权限级别被设置为用户或拥有者的主题。有权使用主题的任何人都可以将其应用于分析和控制面板，或者使用 Save as (另存为) 来创建自己的副本。主题拥有者还可以编辑主题并与他人共享。

一个分析只能应用一个主题。如果您（使用应用按钮）将主题应用于分析，所有人（包括分析和控制面板查看者）的主题均会立即变更。要在不应用颜色选项的情况下浏览和保存颜色选项，请避免编辑和保存所应用的主题。

所有颜色都有成对的背景色和前景色。前景色应专门显示在与其匹配的背景色之上，因此请选择对比鲜明的颜色。

下表定义了不同的设置。

Group	设置	设置将更改什么
主色	主要背景	用于视觉对象和其他高强调 UI 的背景色。
Main	主要前景	显示在主要背景区域（如网格线、边框、表格条带、图标等）上的文本和其他前景元素的颜色。
Main	辅助背景	用于工作表背景和工作表控件的背景颜色。
Main	辅助前景	用于在辅助背景上显示的任何工作表标题、工作表控件文本或 UI 的前景颜色。
Main	强调	此设置用作以下内容的交互式提示： • 按钮 • 选定视觉对象周围的边框 • 加载指示符 • 叙述自定义 • 链接 • 嵌入式控制面板的筛选器窗格
Main	强调前景	应用于出现在强调色上的任何文本或其他元素的前景颜色。

Group	设置	设置将更改什么
Main	字体	所有文本使用的字体。您可以从 Amazon Quick Sight 支持的各种字体中进行选择。
数据	数据颜色	这些是将颜色分配给组时图表轮换的数据颜色。您可以在此列表中添加或删除颜色，也可以选择一种颜色进行更改。
数据	最小最大渐变	当渐变用作刻度时（例如在热图中）使用的默认最小和最大渐变颜色。
数据	空白填充颜色	此颜色与数据颜色一起使用，用于表示缺少数据。例如，此颜色显示在关键绩效指标 (KPI) 和量规图的进度条的空白部分中，或者用于空白的热图单元格。
布局	边框	此设置可切换当前未选择的视觉对象周围的边框。选定视觉对象的边框仍显示强调色。
布局	边距	此设置可切换图纸边界和视觉对象之间的空间。
布局	Gutter（间距）	此设置可显示或隐藏网格中视觉对象之间的空间。
其他	成功 成功前景	这些颜色用于成功消息，例如成功下载的勾选标记。
其他	警告 警告前景	这些颜色用于警告和提示消息。

Group	设置	设置将更改什么
其他	危险 危险前景	这些颜色用于错误消息。
其他	维度 维度前景	这些颜色用于标识为维度的字段的名称。此选项还可为嵌入式控制面板的筛选条件面板中的维度设置颜色。
其他	度量 度量前景	这些颜色用于标识为度量的字段的名称。这些颜色还适用于嵌入式控制面板的筛选条件面板中的度量。

简要浏览主题查看器和编辑器

1. 打开 Quick 控制台。
2. 打开一个分析，或创建一个新分析。您必须打开一个分析才能处理主题。但是，您看到的应用了主题的视图只是预览效果。

   主题与分析是相互独立的。即使您保存了主题，分析也不会发生任何更改。
3. 在应用程序栏中选择编辑，然后选择主题。将打开主题面板。
4. 主题列表将显示以下内容：

   - Applied theme (已应用的主题) 显示当前应用于此分析及其控制面板的主题。
   - My themes (我的主题) 显示您创建的主题和共享给您的主题。
   - 入门主题显示由 Amazon Quick Sight 创建的主题。
5. 每个主题都有上下文菜单，可以通过 … 图标访问。

   可对每个主题执行的操作取决于您的访问级别。

   - 主题所有者 – 如果您创建了主题，或者有人与您共享了主题并让您成为所有者，您可以执行以下操作：
     - 编辑 – 更改主题设置，然后保存更改。

- 保存 – 保存您对主题所作的更改。如果您编辑了已应用的主题并保存更改，则新主题设置将应用于使用该主题的所有分析和控制面板。在您覆盖已应用的主题之前，系统将显示一条信息性消息。
- 共享 – 共享主题并将用户或所有者权限分配给其他人。
- 删除 – 删除主题。您不能撤消此操作。在您确认删除之前，系统将显示一条信息性消息。

- 主题用户 — 如果有人与你共享了模版，或者它是 Amazon Quick Sight 主题，你可以执行以下操作：
  - 应用 – 将主题应用于当前分析。此选项还会将主题应用于从分析创建的控制面板。在您覆盖已应用的主题之前，系统将显示一条信息性消息。
  - 另存为 – 将当前主题保存为其他名称，以便您进行编辑。
- 分析作者 – 如果您有权访问分析，但无权访问主题，可以执行以下操作：
  - 您可以看到应用了主题的分析。
  - 您可以在 Theme (主题) 面板中看到主题。
  - 您可以使用 Save as (另存为) 来创建您自己的主题副本。
- 控制面板查看者 – 如果您有权访问控制面板，但无权访问主题，可以执行以下操作：
  - 您可以看到应用了主题的控制面板。
  - 您无法看到主题或其设置。控制面板用户无法看到 Theme (主题) 面板。

6. 要浏览主题的设置，请选择左侧的图标以查看颜色设置。

以下过程将引导您完成主题的创建。您可以从要用于预览颜色的分析或分析副本开始。或者您也可以开始一个新分析。保存主题后，您可以将其应用于当前分析或其他分析。如果您与其他人共享主题，那么其他人也可以使用它。

使用主题编辑器

1. 打开 Quick 控制台。
2. 打开一个分析，或创建一个新分析。在应用程序栏中选择编辑，然后选择主题。将打开主题面板。

   您必须打开一个分析才能处理主题。但是，您看到的应用了主题的视图只是预览效果。主题与分析是相互独立的。即使您保存了主题，分析也不会发生任何更改。
3. 选择 Main (主色)。每种设置中使用的拾色器都是 Amazon Quick Sight 中使用的标准拾色器。

   为 Primary background (主要背景) 和 Primary foreground (主要前景) 设置颜色，以便在视觉对象和其他高影响力 UI 中使用。

为 Secondary background (辅助背景) 和 Secondary foreground (辅助前景) 设置颜色，以便在工作表和工作表控件中使用。

为 Accent (强调) 和 Accent foreground (强调前景) 设置颜色，以便在交互式提示中使用，包括按钮、选定视觉对象周围的边框、加载指示符、叙述自定义、链接以及嵌入式控制面板中的筛选器窗格。

4. 选择数据。

   设置 Colors (颜色) 以用作数据颜色。指定颜色时，图表会旋转这些颜色。您可以添加或删除颜色，也可以通过拖放来更改颜色的顺序。要更改现有颜色，请选中它以打开颜色编辑器。

   为 Min max gradient (最小-最大梯度) 设置颜色，以便在将梯度用作比例时（例如在热图中）使用。

   为 Empty fill (空白填充) 设置颜色，以在显示缺少的数据时使用，例如进度条的未填充部分。

5. 选择 Layout (布局)。

   启用或禁用 Border (边框) 复选框，以显示或隐藏当前未选中的视觉对象周围的边框。

   启用或禁用 Margin (边距) 复选框，以显示或隐藏图纸边界和视觉对象之间的空间。

   启用或禁用 Gutter (间距) 复选框，以显示或隐藏网格中视觉对象之间的空间。

6. 选择 Other (其他)。

   为 Success (成功) 设置颜色，以便在成功消息中使用，例如，当您成功下载 .csv 文件时。成功前景颜色当前未使用。

   为 Warning (警告) 设置颜色，以便在警告和信息性消息中使用。警告前景颜色当前未使用。

   为 Danger (危险) 设置颜色，以便在错误消息中使用。危险前景颜色当前未使用。

   为 Dimension (维度) 设置颜色，以便用于标识为维度的字段的名称。此选项还可为嵌入式控制面板的筛选条件面板中的维度设置颜色。

   为 Measure (度量) 设置颜色，以便用于标识为度量的字段的名称。此选项还可为嵌入式控制面板的筛选器面板中的度量设置颜色。

7. 要保存主题，请选择主色并为新主题命名，然后在浏览器右上方选择保存。


   保存主题不会将其应用于分析，即使您可以看到使用当前分析的颜色的预览。

8. 要共享主题，请保存或关闭您正在查看的主题。在您的主题集合中找到该主题。从上下文菜单（...）中选择共享。
9. 要应用主题，请保存或关闭您正在查看的主题。在您的主题集合中找到该主题。从上下文菜单（...）中选择应用。

使用键盘快捷键访问亚马逊 Quick Sight

您可以使用以下键盘快捷键在 Amazon Quick Sight 控制面板或分析中导航：


- 使用 TAB 键浏览菜单选项或视觉对象。
- 使用 Shift+TAB 键向后移动到上一个选择。
- 使用 Enter 键选择一个视觉对象或菜单选项。
- 使用 ESC 键清除视觉对象或菜单项中的选择。



在视觉对象中使用快捷键

您可以使用 TAB、Shift+TAB 和 Enter 键在所选视觉对象中浏览并选择不同字段。例如，假设您想使用视觉对象标题中包含的链接。为此，请选择所需的视觉对象，然后使用 TAB 键直到只选中链接。然后，使用 Enter 键单击链接。

您也可以使用这些键盘快捷键进行浏览，然后进入视觉对象右上角的可视化菜单。为此，请选择所需的视觉对象，然后使用 TAB 键进入要选择的字段。如果您错过了所需的字段，请使用 Shift+TAB 键返回字段。



使用控制面板和报告在 Amazon Quick Sight 中共享和订阅数据

控制面板是分析的只读快照，您可以与其他 Amazon Quick Sight 用户共享该快照以进行报告。控制面板会保留您在发布控制面板时的分析配置，包括筛选、参数、控件和排序顺序等。用于分析的数据不会作为控制面板的一部分捕获。当您查看控制面板时，它将反映分析使用的数据集中的当前数据。

当您共享控制面板时，可以指定哪些用户能够访问它。作为控制面板查看者的用户可以查看和筛选控制面板数据。对用户在查看控制面板时应用的筛选条件、控件或排序的任何选择仅在用户查看控制面板时存在，控制面板关闭后不会保存。作为控制面板所有者的用户可以编辑和共享控制面板，并可以选择性选地编辑和共享分析。如果您希望他们还编辑和共享数据集，则可以在分析中进行相应设置。

如果使用企业版，网站或应用程序中也可以嵌入共享控制面板。有关嵌入式控制面板的更多信息，请参阅亚马逊 Quick Sight 的嵌入式分析。

参阅以下各节，学习如何发布和共享控制面板、订阅阈值警报以及发送和订阅控制面板电子邮件报告。

主题

- 发布控制面板
- 共享 Amazon 快速浏览控制面板
- 在仪表板视觉效果中使用快速操作连接器
- 分享你对 Amazon Quick Sight 控制面板的看法
- 通过电子邮件安排和发送 Quick Sight 报告
- 在 Amazon Quick Sight 中订阅电子邮件报告
- 在 Amazon Quick Sight 中处理阈值警报
- 打印控制面板或分析
- 将 Amazon Quick Sight 分析或仪表板导出为 PDF
- PDF 导出任务失败的错误代码
- 为 Amazon Quick Sight 整理资产到文件夹中

发布控制面板

当您发布分析时，该分析会变成一个控制面板，供您的 Amazon Quick 账户的用户共享和交互，在某些情况下，也可以与不在您账户中的匿名用户共享和交互。您可以选择发布分析的一张工作表、分析中的所有工作表或想要的任何其他工作表组合。如果发布交互式工作表，该工作表将成为用户可以进行交互的交互式控制面板。当您发布像素完美报告表时，该工作表将变成像素完美报告，当您在 Amazon Quick Sight 中安排报告时，它会生成并保存报告数据的快照。您可以发布一个仪表板，其中包含来自相同分析的交互式表格和像素完美报告的任意组合。

有关计划报告的更多信息，请参阅 通过电子邮件安排和发送 Quick Sight 报告。

有关查看报告快照的更多信息，请参阅 在 Amazon Quick Sight 中使用像素完美报告。

可以使用以下过程发布和选择性地共享控制面板。您还可以使用此过程重命名已发布的控制面板。重命名的控制面板将保留其安全性和电子邮件报告设置。

1. 打开要使用的分析。选择发布。
2. 请执行以下操作之一：

- 要创建新的控制面板，请选择新的控制面板，然后键入控制面板名称。
- 要更换现有控制面板，请执行下列操作之一。更换控制面板会对其进行更新，但不会更改安全新或电子邮件报告设置。
  - 要使用您的更改更新控制面板，请选择 Replace an existing dashboard (更换现有控制面板)，然后从列表中选择一个控制面板。
  - 要重命名，请选择替换现有控制面板，再从列表中选择一个控制面板，然后选择铅笔图标。输入新名称以重命名现有控制面板，然后单击复选标记或按 Enter 键确认。当您在重命名后发布控制面板时，它还会保存您对分析所做的任何更改。直到您发布后，对分析或控制面板的更改才会保留。必须发布控制面板的初始版本才能重命名它。

3. （可选）在工作表下拉菜单中选择想要发布的工作表。在选择了要添加到新控制面板中的工作表后，下拉菜单会显示选择了多少要发布的工作表。默认选项为已选择所有工作表。

   如果您要替换现有控制面板，则会在下拉菜单中预先选择已发布到现有控制面板的工作表，除非您从以前未发布过的分析中进行发布。您可以通过从下拉列表中选择或取消选择工作表来对此进行更改。

4. （可选）在注释部分添加对所做更改的评论，可在版本历史记录下查看。
5. （可选）要允许控制面板读者共享数据故事，请选择允许共享数据故事。有关数据故事的更多信息，请参阅 ???。
6. （可选）打开更多设置。仅当新的控制面板中至少有一个工作表是交互式工作表时，这些选项才可用。

   > **Note**
   >
   > 这是一个可滚动的窗口。在 Publish a dashboard (发布控制面板) 窗口中，向下滚动以查看所有可用的选项。

   （可选）您可以关闭几个选项来简化此控制面板的体验，如下所示：

   - 对于 Dashboard options (控制面板选项)：
     - 将 Expand on-sheet controls by default (默认展开工作表上的控件) 保持清除状态以显示简化的视图。默认情况下，将禁用该功能。要默认显示控件，请开启该选项。
     - 清除 Enable advanced filtering on the left pane (启用左侧窗格中的高级筛选) 后，控制面板查看者将无法自行筛选数据。如果查看者创建自己的筛选器，这些筛选器只有在用户查看控制面板时才存在。无法保存或重用筛选器。

- 清除启用悬停工具提示以关闭工具提示。

- 对于 Visual options (视觉对象选项)：
  - 清除启用视觉对象菜单以完全关闭视觉对象菜单。
  - 如果您的控制面板查看者不需要从控制面板中的视觉对象下载数据，请清除启用下载选项。CSV 文件仅包含在下载视觉对象时其中当前可见的内容。查看器通过使用每个视觉对象上的视觉菜单来下载数据。
  - 清除启用最大化视觉对象选项以关闭放大视觉对象来填充屏幕的功能。
- 对于 Data point options (数据点选项)：
  - up/down如果您的仪表板不提供可钻取的字段层次结构，请清除 “启用钻取”。
  - 清除启用单击工具提示以关闭在读者选择（单击）数据点时显示的工具提示。
  - 清除启用排序选项以关闭排序控件。

7. 选择 Publish dashboard（发布控制面板）。

   如果已重命名现有控制面板，则屏幕顶部将刷新以显示新名称。

8. （可选）执行以下操作之一：

   - 要发布而不共享某个控制面板，请在出现与用户共享控制面板屏幕时选择右上角的 x。您始终可以通过从应用程序栏中选择文件 > 共享来稍后共享控制面板。
   - 要共享该控制面板，请按照共享 Amazon 快速浏览控制面板中的过程操作。

   完成这些步骤后，您便完成了创建和共享控制面板的过程。控制面板的订阅者接收包含指向控制面板的链接的电子邮件。组不会收到邀请电子邮件。

复制 Amazon 快速浏览控制面板

如果您在现有控制面板上拥有共有者访问权限或另存为权限，则可以对其进行复制。为此，请从控制面板创建新分析，然后根据您复制的分析创建新的控制面板。

在将原始控制面板保存为新的分析后，您可以通过与其他用户共享这一新分析来协作处理它。例如，您可以使用此工作流来保留控制面板的生产版本，同时还可以开发或测试其新版本。

复制控制面板

1. 登录 Quick 并从主页上选择 “控制面板”。
2. 打开您想要复制的控制面板。

3. 选择右上角的另存为，然后键入新分析的名称。当使用另存为保存现有控制面板时，其会基于控制面板创建分析。

   > **Note**
   >
   > 如果没看到另存为，请向管理员核实自己是否拥有正确的权限。

4. (可选) 更改新的分析。
5. （可选）与其他用户共享分析，以便可以协作更改。具有访问权限的所有用户都可以对新分析进行更改。

   要与其他用户共享分析，请选择页面右上角的共享，然后选择共享分析。
6. （可选）依次选择共享、发布控制面板，可创建包含对新分析更改的新控制面板。

有关更多信息，请参阅下列内容：

- 共享 Amazon 快速浏览控制面板
- 分享快速观察分析

删除 Amazon 快速浏览控制面板

当您删除 Amazon Quick Sight 控制面板时，该控制面板将从您的账户以及该控制面板所属的所有文件夹中永久删除。您无法再访问已删除的控制面板。您只能删除您拥有或共有的控制面板。可以使用以下过程删除控制面板。

删除控制面板

1. 在 Amazon Quick 主页的 “控制面板” 选项卡上，在控制面板上选择要删除的详细信息图标（垂直点）。
2. 选择删除。然后，再次选择删除以确认要删除该控制面板。删除控制面板会从您的账户中永久删除该控制面板，并且该控制面板将从其所属的所有文件夹中消失。您仍然可以根据发布已删除控制面板的分析访问和创建其他控制面板。

发布 Amazon Quick Sight 控制面板的先前版本

每次更新分析并将其发布时，都会创建一个新版本的 Amazon Quick Sight 控制面板。要恢复到控制面板的先前版本，您可以在控制面板的版本历史记录下搜索它并发布您感兴趣的先前版本。每个控制面板最多可以存储 1000 个永不删除的版本。使用以下过程发布控制面板的先前版本。

发布控制面板的先前版本

1. 在 Amazon Quick 主页的控制面板选项卡上，选择要管理的控制面板。
2. 在右侧工具栏上选择版本历史记录。当前发布的控制面板版本以及以前可用的版本将显示在列表中。注释部分中添加的任何评论都将与相应的版本一起出现。
3. 选择感兴趣的控制面板版本。您可以看到此版本的发布时间以及发布者。
4. 要恢复到此版本，请选择发布。单击确认以发布版本。

共享 Amazon 快速浏览控制面板

默认情况下，Amazon Quick Sight 中的控制面板不会与任何人共享，只有所有者才能访问。但是，在您发布控制面板后，您可以在 Amazon Quick 账户中与其他用户或群组共享该控制面板。您也可以选择与 Quick 账户中的所有人共享控制面板，并让账户中的所有用户都能在 Quick 主页上看到控制面板。此外，您可以复制控制面板的链接，以便与有权访问该控制面板的其他人共享。

> **Important**
>
> 有权访问控制面板的用户也可以看到关联分析中使用的数据。

共享控制面板后，您可以查看有权访问该控制面板的其他用户或组并可控制其拥有的访问权限类型。您也可以撤销任何用户对控制面板的访问权限。您也可以从中移除自己。

您还可以复制控制面板或视觉对象嵌入代码并将其粘贴到应用程序中，将交互式控制面板和视觉对象嵌入网站和应用。有关更多信息，请参阅 通过一键嵌入代码为注册用户嵌入 Amazon Quick Sight 视觉效果和控制面板。

授予对控制面板的访问权限

您可以与账户中的特定用户或群组或 Amazon Quick 账户中的所有人共享控制面板和视觉效果。您也可以与互联网上的任何人共享。您可以使用 Quick 控制台或 Quick Sight API 共享仪表板和视觉效果。对共享视觉对象的访问权限取决于为该视觉对象所属的控制面板配置的共享设置。要在您的网站或应用

程序中共享和嵌入视觉对象，请调整该视觉对象所属的控制面板的共享设置。有关更多信息，请参阅下列内容：

- 授予个人 Amazon Quick Sight 用户和群组访问亚马逊快速瞄准仪表板的权限
- 向您的亚马逊 Quick Sight 账户中的所有人授予访问控制面板的权限
- 允许互联网上的任何人访问 Amazon Quick Sight 控制面板
- 使用 Quick Sight API 授予您 Amazon Quick 账户中的所有人访问控制面板的权限
- .使用 Quick Sight API 允许互联网上的任何人访问 Amazon Quick Sight 控制面板

授予个人 Amazon Quick Sight 用户和群组访问亚马逊快速瞄准仪表板的权限

要授予对控制面板的访问权限，请按照以下过程操作。

授予用户或组对控制面板的访问权限

1. 打开已发布的控制面板，选择右上角的共享。再选择共享控制面板。
2. 在打开的共享控制面板页面中，执行以下操作：

   a. 对于左侧的邀请用户和组加入控制面板，请在搜索框中输入用户电子邮件或组名称。

      与您查询相匹配的任何用户或组都将显示在搜索框下方的列表中。只有活动用户和组显示在列表中。

   b. 对于想要授予控制面板访问权限的用户或组，请选择添加。然后选择您希望他们拥有的权限级别。

      您可以选择 “查看者” 或 Co-owner，具体取决于用户的快速角色。每个角色的可用权限如下：

      - 读者-只能向快速读者授予查看者访问仪表板的权限。他们可以查看、导出和打印控制面板，但无法将控制面板另存为分析。他们可以对控制面板数据进行查看、筛选和排序。他们还可以使用控制面板上的任何控件或自定义操作。他们对控制面板进行的任何更改仅在他们查看更改时存在，关闭控制面板后不会保存更改。
      - 作者 — 可以向快速作者授予查看者或Co-owner访问仪表板的权限。
        - 拥有“查看者”访问权限的作者可以查看、导出和打印控制面板。他们可以对控制面板数据进行查看、筛选和排序。他们还可以使用控制面板上的任何控件或自定义操作。他们对控制面板进行的任何更改仅在他们查看更改时存在，关闭控制面板后不会保存更改。

          不过，除非控制面板所有者另有指定，否则他们可以将控制面板另存为分析。此特权将授予对数据集的只读访问权限，以便他们可以据此创建新的分析。所有者可以选择为他们提

供与分析相同的权限。如果所有者还希望他们编辑和共享数据集，则可以在分析中进行相应设置。

- 具有 Co-owner 访问权限的作者可以查看、导出和打印仪表板。他们还可以编辑、共享和删除控制面板。除非控制面板所有者另有指定，否则他们还可以将控制面板保存为分析。此特权将授予对数据集的只读访问权限，以便他们可以据此创建新的分析。所有者可以选择为他们提供与分析相同的权限。如果所有者还希望他们编辑和共享数据集，则可以在分析中进行相应设置。
- 群组-只能向快速群组授予查看者访问仪表板的权限。他们可以查看、导出和打印控制面板，但无法将控制面板另存为分析。

将用户或组添加到控制面板后，您可以在用户和组下的管理权限部分中查看关于他们的信息。您可以看到他们的用户名、电子邮件地址、权限级别和“另存为”权限。

要允许用户或组将控制面板另存为分析，请在另存为分析列中开启允许“另存为”。

c. 要将更多用户添加到控制面板，请在搜索框中输入其他用户电子邮件地址或组名称，然后重复步骤 A 和 B。

向您的亚马逊 Quick Sight 账户中的所有人授予访问控制面板的权限

或者，您可以与账户中的所有人共享您的亚马逊 Quick Sight 控制面板。在执行该操作后，您账户中的所有人都可以访问控制面板，即使没有向他们单独授予访问权限和分配权限。如果有指向控制面板的链接（由您共享）或嵌入了控制面板，他们就可以访问该控制面板。

与账户中的所有人共享控制面板不会影响电子邮件报告。例如，假设您选择与账户中的所有人共享控制面板。还假设您在为同一控制面板设置电子邮件报告时选择向有权访问控制面板的所有用户发送电子邮件报告。在这种情况下，电子邮件报告仅发送给有权访问控制面板的人员。他们通过与其明确共享的某人、组或共享文件夹获得访问权限。

向账户中的所有人授予对控制面板的访问权限

1. 打开已发布的控制面板，选择右上角的共享。再选择共享控制面板。
2. 在打开的共享控制面板页面中，对于左下角的启用访问权限，开启此账户中的所有人。使用 Active Directory 登录的账户无法访问此账户中的所有人开关。使用 Active Directory 的账户可以通过调用 `UpdateDashboardPermissions` API 来启用此设置。有关更多信息`UpdateDashboardPermissions`，请参阅UpdateDashboardPermissions《亚马逊 Quick Sight API 参考》。
3. （可选）在 “快速视图” 中打开 “可发现”。

当您与账户中的所有人共享仪表板时，所有者还可以选择在 Quick Sight 中显示该仪表板。可发现的控制面板会显示在控制面板页面上每个人的控制面板列表中。开启此选项后，账户中的所有人都可以查看和搜索控制面板。关闭此选项后，只有当他们获得了相应链接或嵌入了控制面板时，才能访问控制面板。控制面板未显示在控制面板页面上，用户也无法进行搜索。

允许互联网上的任何人访问 Amazon Quick Sight 控制面板

适用于：企业版

您还可以通过 Amazon Quick 控制台的 “共享” 菜单与互联网上的任何人共享您的 Amazon Quick Sight 控制面板。当你这样做时，当你共享控制面板链接或嵌入仪表板时，互联网上的任何人都可以访问控制面板，即使他们不是你的 Quick 账户的注册用户。

要在共享控制面板时向互联网上的任何人授予对控制面板的访问权限，请按照以下部分操作。

主题

- 开始之前
- 向互联网上的任何人授予对控制面板的访问权限
- 更新公开共享的控制面板
- 关闭公开共享设置

开始之前

在您可以与互联网上的任何人共享控制面板之前，请确保执行以下操作：

1. 在账户中开启会话容量定价。如果您尚未在账户中开启会话容量定价，则无法更新账户的公开共享设置。
2. 在 IAM 控制台中向管理用户分配公开共享权限。您可以使用新策略添加这些权限，也可以向现有用户添加新权限。

   以下示例策略提供了可用于 `UpdatePublicSharingSettings` 的权限。

   JSON

```
{
"Version":"2012-10-17",
```

```
    "Statement": [
        {
            "Action": "quicksight:UpdatePublicSharingSettings",
            "Resource": "*",
            "Effect": "Allow"
        }
    ]
}
```

若账户不希望具有管理员权限的用户使用此功能，则可以添加拒绝公开共享权限的 IAM 策略。以下示例策略拒绝了可用于 `UpdatePublicSharingSettings` 的权限。

JSON

```
{
"Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": "quicksight:UpdatePublicSharingSettings",
            "Resource": "*",
            "Effect": "Deny"
        }
    ]
}
```

有关将 IAM 与 Quick Sight 配合使用的更多信息，请参阅在 IAM 中使用快速。

如果您不希望组织中的任何账户使用公开共享功能，也可以将“拒绝”策略用作服务控制策略（SCP）。有关更多信息，请参阅《Amazon Organizations 用户指南》中的服务控制策略（SCP）。

3. 在您的 Amazon Quick 账户上开启公开共享。

    1. 在 Amazon 快速入门页面中，选择浏览器窗口右上角的用户图标，然后选择快速管理。
    2. 在打开的页面中，向下滚动到 “权限” 部分。
    3. 选择左侧的仪表板公共访问权限。
    4. 在打开的页面上，选择互联网上的任何人。

        开启此设置时，系统会出现一个弹出窗口，要求确认您的选择。确认自己的选择后，您可以授予对特定控制面板的公有访问权限，并通过共享链接或将控制面板嵌入公共应用程序、wiki 或门户来与他们共享这些控制面板。

向互联网上的任何人授予对控制面板的访问权限

向互联网上的任何人授予对控制面板的访问权限

1. 在 Quick 中，打开要共享的已发布仪表板。您必须是控制面板的所有者或共有者。
2. 在已发布的控制面板中，选择右上角的共享图标，然后选择共享控制面板。
3. 在打开的共享控制面板页面中，从左下角的启用访问权限部分中选择互联网上的任何人（公开）。

   此设置允许您通过链接或嵌入方式与互联网上的任何人共享控制面板。打开此开关还会自动打开“此帐户中的所有人”选项，这意味着控制面板将与您的 Quick 帐户中的任何人共享。如果不想出现这种情况，请关闭此选项。
4. 在出现的允许公有访问权限弹出窗口中，在方框中输入 `confirm` 确认自己的选择，然后选择确认。

确认控制面板的访问设置后，Amazon Quick 控制台中控制面板的右上角会出现一个橙色的 PUBLIC 标签。此外，眼睛图标会显示在 Quick Sight 仪表板页面的仪表板上，包括平铺视图和列表视图。

请注意，开启公有访问权限后，只能使用链接访问控制面板，或者使用嵌入代码嵌入后才能访问。有关共享指向控制面板链接的更多信息，请参阅 共享共享控制面板的链接。有关为互联网上的任何人嵌入控制面板的更多信息，请参阅 使用一键嵌入代码为匿名用户嵌入 Amazon Quick Sight 视觉效果和控制面板。

更新公开共享的控制面板

要更新互联网上的任何人都可以访问的共享控制面板，请按照以下过程操作。

要更新公共控制面板：

1. 在 Amazon 快速入门页面中，选择与您要更新的控制面板相关的分析，然后进行所需的更改。您必须是分析的所有者或共有者。
2. 在分析中，选择发布。
3. 在出现的弹出窗口中选择替换现有控制面板，然后选择要更新的公共控制面板。
4. 要确认自己的选择，请输入 `confirm`，然后选择发布控制面板。

   选择发布控制面板后，您的公共控制面板将根据新的更改进行相应更新。

关闭公开共享设置

您可以随时关闭控制面板的公开共享设置。您可以关闭个人控制面板或账户中所有控制面板的公开共享设置。视觉对象共享设置在控制面板级别确定。如果关闭包含要嵌入的视觉对象的控制面板的公开共享设置，用户将无法访问该视觉对象。

下表介绍了控制面板公开可用的不同场景。

Account-level 公共设置	Dashboard-level 公共设置	公有访问权限	视觉对象指示符
关	关	关	无
开	关	关	无
开	开	是	控制面板上会出现一个橙色徽章，控制面板页面的控制面板上会出现一个眼睛图标。
关	开	否	控制面板上会出现一个灰色徽章，控制面板页面的控制面板上会出现一个带斜杠的眼睛图标。撤销控制面板的公有访问权限最长可能需要两分钟。

关闭单个控制面板的公开共享设置

1. 在 Amazon Quick 中，打开您不想再共享的已发布控制面板。您必须是控制面板的所有者或共有者。
2. 在已发布的控制面板中，选择右上角的共享图标，然后选择共享控制面板。
3. 在打开的共享控制面板页面中，从左下角的启用访问权限部分中关闭互联网上的任何人（公开）开关。

   此操作将移除对控制面板的公有访问权限。现在，只有与之共享的用户才能进行访问。

关闭 Quick 用户帐户中所有仪表板的公共共享设置

1. 在 Amazon 快速入门页面中，选择浏览器窗口右上角的用户图标，然后选择快速管理。
2. 在打开的页面中，向下滚动到 “权限” 部分。
3. 选择左侧的仪表板公共访问权限。
4. 在打开的页面上，关闭互联网上的任何人开关。

   在从公开共享菜单中禁用公开共享设置时，将出现一个弹出窗口，要求您确认自己的选择。选择我已阅读并确认此更改，然后选择确认来确认您的选择。

   此操作将移除您账户中对每个控制面板的公有访问权限。对互联网上的任何人都可见的控制面板现在只能由与之共享每个控制面板的用户访问。开启了公开设置的个人控制面板会出现灰色徽章，控制面板页面上显示的眼睛图标会带划线，表示账户级别的公开设置已禁用，并且无法查看控制面板。撤销控制面板的公有访问权限最长可能需要两分钟。

如果您的会话容量定价订阅已过期，系统会自动删除您账户中的公开共享设置。续订您的订阅以恢复对公开共享设置的访问权限。

使用 Quick Sight API 授予您 Amazon Quick 账户中的所有人访问控制面板的权限

> 目标受众：Amazon Quick 开发者

或者，您可以使用该`UpdateDashboardPermissions`操作通过 Quick Sight API 向账户中的所有人授予访问控制面板的权限。

以下示例 API 请求说明了如何使用 Amazon CLI 命令执行此操作。其会授予账户中控制面板的链接权限，并允许执行以下操作：`DescribeDashboard`、`QueryDashboard` 和 `ListDashboard`。

```
aws quicksight update-dashboard-permissions \
--aws-account-id account-id \
--region aws-directory-region \
--dashboard-id dashboard-id \
--grant-link-permissions
 Principal="arn:aws:quicksight:aws-directory-region:account-id:namespace/default",
 Actions="quicksight:DescribeDashboard, quicksight:QueryDashboard,
 quicksight:ListDashboardVersions"
```

对上述请求的响应与以下内容类似。

```
{
  "Status": 200,
  "DashboardArn": "arn:aws:quicksight:AWSDIRECTORYREGION:ACCOUNTID:dashboard/
  DASHBOARDID",
  "DashboardId": "DASHBOARDID",
  "LinkSharingConfiguration": {
   "Permissions": [
    {
     "Actions": [
      "quicksight:DescribeDashboard",
      "quicksight:ListDashboardVersions",
      "quicksight:QueryDashboard"
     ],
     "Principal": "arn:aws:quicksight:AWSDIRECTORYREGION:ACCOUNTID:namespace/default"
    }
   ]
  },
  "Permissions": [
   // other dashboard permissions here
  ],
  "RequestId": "REQUESTID"
 }
```

您还可以使用相同的 API 操作来阻止账户中的所有用户访问控制面板。以下示例请求说明了如何使用 CLI 命令来阻止访问。

```
aws quicksight update-dashboard-permissions \
--aws-account-id account-id \
--region aws-directory-region \
--dashboard-id dashboard-id \
--revoke-link-permissions
```

```
 Principal="arn:aws:quicksight:aws-directory-region:account-id:namespace/default",
 Actions="quicksight:DescribeDashboard, quicksight:QueryDashboard,
 quicksight:ListDashboardVersions"
```

有关更多信息，请参阅 Amazon Quick API 参考UpdateDashboardPermissions中的。

当 Quick 用户账户中的所有用户都被授予控制面板访问权限时，以下代码段将作为eventNameUpdateDashboardAccess、和的一部分添加到 Amazon CloudTrail 日志中。eventCategory Management

```
"linkPermissionPolicies":
 [
  {
   "principal": "arn:aws:quicksight:AWSDIRECTORYREGION:ACCOUNTID:
       namespace/default",
   "actions":
   [
    "quicksight:DescribeDashboard",
    "quicksight:ListDashboardVersions",
    "quicksight:QueryDashboard"
   ]
  }
 ]
```

使用 Quick Sight API 允许互联网上的任何人访问 Amazon Quick Sight 控制面板

或者，您可以使用该UpdateDashboardPermissions操作通过 Amazon Quick Sight API 向互联网上的任何人授予访问控制面板的权限。

开始之前，请确保授予账户中的所有人对控制面板的访问权限。有关更多信息，请参阅 使用 Quick Sight API 授予您 Amazon Quick 账户中的所有人访问控制面板的权限。

以下 API 请求示例，说明如何使用 Amazon CLI 命令向互联网上的任何人授予访问控制面板的权限。其会授予账户中控制面板的链接权限，并允许执行以下操作：DescribeDashboard、QueryDashboard 和 ListDashboardVersions。

```
aws quicksight update-dashboard-permissions
--aws-account-id account-id
--region aws-directory-region
--dashboard-id dashboard-id
--grant-link-permissions
```

```
Principal="arn:aws:quicksight:::publicAnonymousUser/*",
Actions="quicksight:DescribeDashboard, quicksight:QueryDashboard,
quicksight:ListDashboardVersions"
```

对上述请求的响应与以下内容类似。

```
{
    "Status": 200,
    "DashboardArn": "arn:aws:quicksight:AWSDIRECTORYREGION:ACCOUNTID:dashboard/
    DASHBOARDID",
    "DashboardId": "DASHBOARDID",
    "LinkSharingConfiguration": {
        "Permissions": [
            {
                "Actions": [
                    "quicksight:DescribeDashboard",
                    "quicksight:ListDashboardVersions",
                    "quicksight:QueryDashboard"
                ],
                "Principal":
 "arn:aws:quicksight:AWSDIRECTORYREGION:ACCOUNTID:namespace/default"
            },
                "Principal": "arn:aws:quicksight:::publicAnonymousUser/*",
                "Actions": [
                    "quicksight:DescribeDashboard",
                    "quicksight:ListDashboardVersions",
                    "quicksight:QueryDashboard"
                ]
            }
        ]
    },
    "Permissions": [
        // other dashboard permissions here
    ],
    "RequestId": "REQUESTID"
}
```

您还可以使用相同的 API 操作来阻止互联网上的任何人访问控制面板。以下示例请求说明了如何使用 CLI 命令来阻止访问。

```
aws quicksight update-dashboard-permissions \
--aws-account-id account-id \
--region aws-directory-region \
```

```
--dashboard-id dashboard-id \
--revoke-link-permissions
Principal="arn:aws:quicksight:::publicAnonymousUser/*",
Actions="quicksight:DescribeDashboard, quicksight:QueryDashboard,
quicksight:ListDashboardVersions"
```

有关更多信息，请参阅 Amazon Quick API 参考UpdateDashboardPermissions中的。

当互联网上的任何人被授予访问控制面板的权限时，以下代码段将作为eventNameUpdateDashboardAccess、和的一部分添加到 Amazon CloudTrail 日志中。eventCategory Management

```
"linkPermissionPolicies":
 [
  {
   "principal": "arn:aws:quicksight:::publicAnonymousUser/*",
   "actions":
   [
    "quicksight:DescribeDashboard",
    "quicksight:ListDashboardVersions",
    "quicksight:QueryDashboard"
   ]
  }
 ]
```

共享共享控制面板的链接

授予用户对控制面板的访问权限后，您可以复制指向该控制面板的链接并将其发送给这些用户。任何有权访问控制面板的人都可以访问该链接并查看控制面板。

向用户发送指向控制面板的链接

1. 打开已发布的控制面板，选择右上角的共享。再选择共享控制面板。
2. 在打开的共享控制面板页面中，选择左上角的复制链接。

   指向控制面板的链接将复制到剪贴板。类似于以下内容：

   ```
   https://quicksight.aws.amazon.com/sn/accounts/accountid/
   dashboards/dashboardid?directory_alias=account_directory_alias
   ```

有权访问此控制面板的用户和群组（或您的 Quick 账户中的所有用户）可以使用链接访问该控制面板。如果他们是首次访问 Quick，则系统会要求他们使用电子邮件地址或账户的 Quick 用户名和密码登录。登录后，他们会有权访问该控制面板。

查看有权访问共享控制面板的人

可以使用以下过程查看哪些用户或组可以访问控制面板。

1. 打开已发布的控制面板，选择右上角的共享。再选择共享控制面板。
2. 在打开的共享控制面板页面中，在管理权限下查看用户和组及其角色和设置。

   您可以通过在右上角的搜索框中输入特定用户或组的名称或其名称的任何部分来搜索查找该用户或组。搜索区分大小写，并且不支持通配符。删除搜索词将视图返回给所有用户。

撤消对共享控制面板的访问权限

可以使用以下过程撤销用户对控制面板的访问权限。

撤销对控制面板的用户访问权限

1. 打开控制面板，选择右上角的共享。再选择共享控制面板。
2. 在打开的共享控制面板页面中，在管理权限下找到要删除的用户，然后选择最右边的删除图标。

在仪表板视觉效果中使用快速操作连接器

先决条件

在开始之前，请确保创建至少一个操作连接器。

连接器必须满足以下要求：

- 使用用户身份验证身份验证方法
- 使用以下集成之一：
  - Atlassian Jira Cloud
  - Microsoft Outlook
  - Microsoft Teams

- Salesforce
- ServiceNow
- Slack

在仪表板上启用 “快速操作” 以使用操作连接器

要在仪表板上启用 “快速操作”，请使用操作连接器

1. 如果存在仪表板，请转到仪表板的源分析。否则，创建新的分析。
2. 选择发布。
3. 在 “新建仪表板” 或 “替换现有仪表板” 之间选择
4. 选中 “控制板选项” 下的 “启用快速操作” 复选框。
5. 选择 Publish dashboard（发布控制面板）。

在视觉对象上使用操作连接器

在视觉对象上使用操作连接器

1. 打开启用快速操作发布选项的仪表板。
2. 将鼠标悬停在视觉对象上。
3. 选择闪电图标。
4. 将出现一个菜单，其中包含所有支持的操作连接器和操作的列表。
5. 从列表中选择所需的操作。
6. 如果您之前没有使用过连接器，或者您之前的登录凭证已过期，则会出现身份验证模式。使用您所在组织的相应凭据登录。
7. 操作表单出现在右侧窗格中。
8. 输入操作中需要包含的所有信息。
9. 有些字段允许包含自动填充值。选择 “自动填充” 打开菜单。选择您需要的值，它们将添加到您输入的文本中。

    - 今天的日期：注入今天的日期
    - 视觉名称：注入视觉名称
    - 全部：注入上述两种

10. 某些操作支持包含附件的功能。您可以选择通过选中“可视图像”复选框来附加带有这些操作的视觉对象的图像。
11. 选择表单底部的操作按钮以调用该操作。

安全性和自定义

自定义 Permissions/Capability 定制

- 操作功能：如果您的用户或角色使用操作权能的权限受到限制，则您无法查看或使用操作

要了解有关自定义权限的更多信息，请参阅 Amazon Quick 中的自定义权限。

行级安全性 (RLS) /列级安全性 (CLS)

- 您无法查看或使用基于使用 RLS 或 CLS 的数据集的视觉对象的操作。

要了解有关 RLS 的更多信息，请参阅在 Amazon Quick 中使用行级安全。

要了解有关 CLS 的更多信息，请参阅使用列级安全性限制对数据集的访问。

仪表板发布选项

- 启用快速操作
  - 对于在禁用“启用快速操作发布”选项的情况下发布的仪表板的任何视觉对象，您无法查看或使用这些视觉对象的操作。

要了解有关仪表板发布选项的更多信息，请参阅发布仪表板。

限制

视觉图像附件支持

以下视觉类型不支持图像附件：

- 高级图表（使用 HTML 时）
- 机器学习见解（使用 HTML 时）
- 文本框和见解（使用 HTML 时）
- 自定义内容

> **Note**
>
> 对于这些视觉效果，可视图像复选框不会出现在用户界面上。

分享你对 Amazon Quick Sight 控制面板的看法

在与已发布的控制面板交互时，您可以选择共享指向该控制面板的唯一链接，其中仅包含您所作的更改。例如，如果您筛选控制面板中的数据，则可以与有权查看该控制面板的其他人共享您所看到的内容。如此，他们就可以看到您所看到的内容，而无需创建新的控制面板。

当其他人使用您发送给他们的链接访问您的控制面板视图时，他们看到的控制面板与创建链接时完全相同。他们会看到您更改的任何参数、筛选条件或控件。

共享您的控制面板视图

1. 打开已发布的控制面板，再根据需要进行任何更改。
2. 选择右上角的共享，然后选择共享此视图。
3. 在打开的使用链接共享页面上，选择复制链接。
4. 将链接粘贴到电子邮件或 IM 消息中，以便与他人共享。

   只有有权在 Quick Sight 中查看仪表板的人员才能访问该链接。

通过电子邮件安排和发送 Quick Sight 报告

> **Important**
>
> 中国（北京）（cn-north-1）的亚马逊Quick Sight使用中国（宁夏）（cn-northwest-1）的内部电子邮件服务（亚马逊SES）向Quick Sight用户发送电子邮件。计划报告、警报和其他功能中包含的客户数据在到达Quick Sight用户手中之前，将通过电子邮件从中国（北京）传递给ZHY。
> 以下 Quick Sight 功能通过中国（宁夏）地区的亚马逊 SES 发送电子邮件。如果您不想跨这些区域传递数据，请避免使用这些功能。没有集中的方法来禁用这些功能。
>
> - 异常检测警报
> - 通知用户发生失败的电子邮件
> - 使用阈值警报的电子邮件

- 计划报告

在企业版中，您可以一次性或按计划（每天、每周、每月或每年）以报告形式发送控制面板。您可以通过电子邮件将报告发送给共享您的 Amazon Quick 订阅的用户或群组。要接收电子邮件报告，用户或组成员必须满足以下条件：

- 它们是您的快速订阅的一部分。
- 您已与他们共享控制面板。
- 亚马逊 Quick Sight 无法向超过 5,000 名会员发送预定电子邮件。

Amazon Quick Sight 根据控制面板中定义的数据权限，为每个用户或群组生成自定义电子邮件快照。电子邮件报告的行级别安全性（RLS）、列级别安全性（CLS）和动态默认参数适用于定期电子邮件和临时（一次性）电子邮件。

快速作者可以使用 Quick 控制台中的“立即报告”按钮或 `StartDashboardSnapshotJobSchedule` API 运行计划报告。

在控制面板具有可用的电子邮件报告时，作为读者的订阅者将会在该控制面板上看到一个 Reports (报告) 选项。他们可以使用计划菜单来订阅或取消订阅电子邮件。有关更多信息，请参阅 在 Amazon Quick Sight 中订阅电子邮件报告。

您最多可以为每个控制面板创建 5 个计划。

Quick Sight 仪表板查看者还可以通过 Quick Sight 仪表板为自己安排报告。有关读者生成的报告的更多信息，请参阅在 Amazon Quick Sight 中创建读者生成的报告。

使用以下主题了解有关电子邮件报告设置和报告计费的更多信息。

主题

- 为 Quick Sight 仪表板配置电子邮件报告设置
- 电子邮件报告如何计费

为 Quick Sight 仪表板配置电子邮件报告设置

适用于：企业版

在 Amazon Quick Enterprise 版中，您可以通过电子邮件从控制面板中的任何工作表发送报告。您可以从交互式仪表板和像素完美报告表发送报告。计划包含邮件发送时间、所含内容以及收件人的设置。您可以查看示例报告和报告中使用的数据集列表。要设置或更改从控制面板发送的计划，请确保您是控制面板的所有者或共有者。

如果您有权访问控制面板，则可以通过打开控制面板视图来更改订阅选项。有关其工作方式的更多信息，请参阅 在 Amazon Quick Sight 中订阅电子邮件报告。

可用于电子邮件报告的计划选项如下：

- 一次（不重复）– 仅在您选择的日期和时间发送一次报告。
- 每天 – 在您选择的时间每天重复发送。
- 每周 – 每周的同一天或几天在您选择的时间重复发送。您也可以使用此选项以每周为间隔发送报告，例如每隔一周或每三周。
- 每月 – 每月的同一天在您选择的时间重复发送。您也可以使用此选项在每月的特定日期发送报告，例如每个月的第二个星期三或最后一个星期五。
- 每年 – 每年选定的一个或多个月份的同一天，在您选择的时间重复发送。您也可以使用此选项在特定日期或选定月份中的几组日期发送报告。例如，您可以将报告配置为在每年 1 月、3 月和 9 月的第一个星期一、7 月 14 日或每年 2 月、4 月和 6 月的第二天发送。
- 自定义 – 配置您的计划报告来契合自己的业务需求。

您可以自定义报告的标题、可选的电子邮件主题和正文。

虽然您可以对报告进行配置，让有权访问的每个人都能收到一份副本，但这通常不是最佳计划。我们建议限制自动发送的电子邮件，尤其是发送给用户组的电子邮件。您可以从访问列表中选择特定人员，先从少量订阅用户入手。在为任何人订阅之前，请先验证贵公司的策略。

您可以通过以下方式直接向报告订阅中添加人员：

- （推荐）从提供的访问列表中选择收件人，以指定和维护要通过电子邮件向其发送报告的人员列表。您可以使用搜索框按电子邮件地址或组名称查找人员。
- 要向控制面板的所有订阅用户发送报告，请在出现提示时选择向有权访问控制面板的所有用户发送电子邮件报告。

其他想要接收电子邮件的任何人都可以打开控制面板，将自己的订阅选项设置为“选择加入”或“选择退出”。

> **Important**
>
> 当您与新的 Quick 用户名或群组共享仪表板时，他们会自动开始接收电子邮件报告。如果不希望出现这种情况，您需要在每次向控制面板添加人员时编辑报告设置。

对于现有的电子邮件日程安排，您可以在更改时在 Amazon Quick Sight 中暂停日程安排。在计划窗格中，您可以使用每个报告下方显示的切换开关来暂停或恢复计划的报告。暂停报告不会从 Quick Sight 中删除该报告的日程安排。

请注意，如果报告包含自定义视觉对象，即使您可以访问来自私有网络的图像，也不能将其包含在电子邮件报告中。如果想要包含图像，请使用公开可用的图像。

在开始之前，请确保您使用的是 Amazon Quick Enterprise 版，并且已与目标收件人共享控制面板。

创建或更改电子邮件报告

1. 打开 “快速”，然后在左侧的导航窗格上选择 “仪表板”。
2. 打开控制面板以配置其电子邮件报告。
3. 在右上角选择计划，然后选择计划。
4. 选择添加计划。
5. 在出现的新计划窗格中输入计划名称。也可以选择给新计划添加描述。
6. 在内容选项卡中，切换 PDF、CSV 或 Excel 开关以选择报告格式。像素完美报告目前支持 CSV 和 Excel 格式。
7. 在内容选项卡的工作表下拉菜单中，选择要为其安排报告的工作表。

   如果选择 CSV 或 Excel，请从控制面板的任何工作表中选择要包含在报告中的表格或数据透视表视觉对象。您最多可以为每个计划选择 5 个视觉对象。

   如果选择 Excel，则会生成一个 Excel 工作簿作为最终输出。
8. 在日期选项卡中，从重复下拉菜单中选择报告的频率。如果不确定，请选择发送一次（不重复）。
9. 对于开始日期，选择想要发送第一份报告的开始日期和运行时系统。
10. 对于时区，请从下拉菜单中选择时区。
11. 在 “电子邮件” 选项卡中，为 E-mail 主题行输入自定义主题行，或将其留空以使用报告标题。
12. 输入您要接收报告的用户或群组的 “快捷群组” 名称的电子邮件地址。您也可以选择发送给具有访问权限的所有用户方框，将报告发送给您账户中有权访问控制面板的所有人。

13. 对于电子邮件标头，请输入您希望电子邮件报告显示的标头。
14. （可选）对于E-mail 正文，请将其留空或输入要显示在电子邮件开头的自定义消息。
15. （可选）对于 PDF 附件，您可以选择在电子邮件正文中包含工作表，以便在电子邮件正文中显示 PDF 快照的第一页。
16. 选择您希望报告使用的附件方法。可用选项如下：

    - 文件附件 – 将快照的附件上传到电子邮件中。电子邮件大小不能超过 10MB。此限制包括所有附件。
    - 下载链接 – 向电子邮件正文添加链接，用户可以访问该链接来下载快照报告。当用户选择下载链接时，系统会提示他们在报告开始下载之前进行登录。该链接将在报告发送一年后过期。
17. （可选，推荐）要在保存更改之前发送报告示例，请选择发送测试报告。此选项显示在控制面板所有者的用户名旁边。
18. 请执行以下操作之一：

    - （推荐）选择保存确认自己的输入。
    - 要立即发送报告，请选择保存并立即运行。即使您计划的开始日期是将来的日期，报告也会立即发送。

电子邮件报告如何计费

作者和管理员可以接收任意数量的电子邮件报告，而无需支付额外的费用。

对于读者（具有读者角色的用户），它对每个报告的一个会话收费，最多为每月的最大费用。在收到电子邮件报告后，读者获得会话积分以在同一个月内访问控制面板，而无需支付额外的费用。读者会话积分不会累积到下一个计费月份。

对于读者，电子邮件报告和交互式会话费用最多累计到每月的最大费用。对于达到每月的最大费用的读者，不会进一步收费，并且他们可以接收所需数量的额外电子邮件报告。

在 Amazon Quick Sight 中订阅电子邮件报告

在企业版中，Amazon Quick 作者可以在报告表单中设置对控制面板的订阅。有关更多信息，请参阅通过电子邮件安排和发送 Quick Sight 报告。然后，快速读者和作者可以订阅仪表板并调整其报告设置。有关以读者身份订阅控制面板的更多信息，请参阅 订阅 Amazon Quick Sight 控制面板电子邮件和提醒。

可以使用以下过程更改特定控制面板的订阅和报告设置。

1. 首先，打开与您共享的控制面板或者您拥有或共有的控制面板。
2. 选择右上角的 Reports (报告) 图标。
3. 将显示 Change report preferences (更改报告首选项) 屏幕。此屏幕显示当前报告计划以及订阅和优化选项。

   对于 Subscription (订阅)，选择 Subscribe (订阅) 以开始接收报告，或者选择 Unsubscribe (取消订阅) 以停止接收报告。

   在 Optimize (优化) 下面，选择您希望在其中查看报告的设备。

   - 如果您通常使用移动设备，或者您希望查看纵向格式的报告，请选择 Viewing on a mobile device (在移动设备上查看)。在您收到报告时，将在单个垂直列中显示视觉对象。
   - 如果您通常使用桌面，或者您希望查看横向格式的报告，请选择 Viewing on a desktop (在桌面上查看)。在您收到报告时，将使用在桌面上的控制面板中显示的相同布局显示视觉对象。
4. 选择 Update (更新) 以确认您的选择，或选择 Cancel(取消) 以放弃更改。

在 Amazon Quick Sight 中处理阈值警报

适用于：企业版

要随时了解数据的重要变化，您可以使用 Amazon Quick Sight 控制面板中的 KPI、Gauge、表格和数据透视表视觉效果创建阈值提醒。您可以利用这些警报为数据设置阈值，并在数据超过阈值时通过电子邮件收到通知。您还可以随时在支持 Quick Sight 的 Web 浏览器中查看和管理警报。

例如，假设您是一家大型组织的客户成功经理，您想知道支持队列中的工单数量何时会超过特定数量。还假设您有一个控制面板，其中包含 KPI、仪表盘、表格或数据透视表视觉对象，可以追踪该队列中的工单数量。在这种情况下，您可以创建警报，在工单数量超过指定阈值时通过电子邮件收到通知。这样，您就可以在收到通知后立即采取行动。

您可以为单个视觉对象创建多个警报。如果视觉对象在您创建警报后被作者更新或删除，您的警报设置并不会更改。创建警报时，警报会采用当时应用于视觉对象的所有筛选条件。如果您或作者更改了筛选条件，则现有警报不会更改。不过，如果您创建了新警报，则新警报将采用新的筛选条件设置。

例如，假设您有一个带筛选条件控件的控制面板，可用于将控制面板中每个视觉对象的数据从一个美国城市切换到另一个城市。控制面板上有一个显示平均航班延误情况的 KPI 视觉对象，并且您对从美国华盛顿州西雅图起飞的航班延误情况感兴趣。您将筛选条件控件更改为西雅图，并在视觉对象上设置警

报。此警报将追踪从西雅图起飞的航班延误情况。假设明天还想追踪从俄勒冈州波特兰起飞的航班延误情况，因此您将筛选条件控件更改为波特兰并创建另一个警报。这个新警报将追踪从波特兰起飞的航班延误情况。您现在有两个警报，西雅图上有一个，波特兰有一个，且独立运行。

阈值警报不适用于 eu-central-2 欧洲（苏黎世）区域。

有关 KPI、计量表、表格或数据透视表视觉对象的更多信息，请参阅Amazon Quick Sight 中的视觉类型。

> **Note**
>
> 您无法在嵌入式仪表板或 Quick 移动应用程序中为视觉对象创建提醒。
> 对于表视觉对象，无法为位于 Group by 字段井中的值创建阈值警报。只能为位于 Value 字段井中的值创建警报。
> 不使用日期时间字段作为趋势的 KPI 视觉对象不支持警报。例如，显示航空公司 X 和 Y 之间航班差异的 KPI，而不是显示日期 A 和 B 之间航班差异的 KPI。

使用以下部分在 Quick Sight 中为 KPI、仪表、表格和数据透视表视觉对象创建和配置阈值警报。

主题

- 警报权限
- 创建警报
- 管理阈值警报
- 调查警报失败原因
- 警报计划
- 在阈值警报中使用快速操作连接器

警报权限

如果您是管理员，则可以通过创建自定义权限策略来控制组织中谁可以在 Quick Sight 中设置阈值警报。要在 Quick 中设置自定义权限，请在任何 Quick 页面的右上角选择您的用户名，选择 M anage Quick，然后选择自定义权限。

创建警报

要在控制面板中创建 KPI 或仪表盘视觉对象的阈值，请按照以下过程操作。

创建警报

1. 打开 Quick 并导航到所需的仪表板。

   有关在 Quick 中以仪表板订阅者身份查看仪表板的更多信息，请参阅与 Amazon 快速浏览仪表板互动。

2. 在控制面板中选择要为其创建警报的视觉对象，打开右上角的菜单，然后选择创建警报。
3. 在视觉对象右上角的菜单中，选择创建警报图标。

   您也可以在右上角蓝色工具栏中选择警报图标。然后，在打开的创建警报页面中选择要为其创建警报的 KPI、仪表盘、表格或数据透视表视觉对象，然后选择下一步。

   您还可以通过选择单元格并选择创建警报，在表格或数据透视表视觉对象上创建警报。您只能为单个单元格创建警报，无法为整列或使用自定义聚合的值创建警报。有关自定义集成的更多信息，请参阅 聚合函数。

4. 在右侧打开的创建警报页面上，执行以下操作：

   a. 对于名称，请输入警报的名称。

      默认情况下，警报名称使用视觉对象名称。如果需要，您可以更改名称。

   b. 对于要追踪的值，请选择要设为阈值的值。显示的信息会有所不同，具体视您要为其创建警报的视觉对象类型而定。

      此选项可用的值基于控制面板作者在视觉对象中设置的值。例如，假设您有一个 KPI 视觉对象，可显示两个日期之间的百分比差异。鉴于此，您会看到两个警报值选项：百分比差异和实际值。

      如果视觉对象中只有一个值，则无法更改此选项。该值即为当前值并显示在此处，以便您在选择阈值时可以将其用作参考。例如，如果您要设置平均成本警报，则此值将显示当前的平均成本是多少（比如 5 美元）。有了这个参考值，您可以在设置阈值的同时做出更明智的决策。

   c. 对于条件，请为阈值选择一个条件。

      您可以选择以下条件。

      - 高于 – 设置一条规则，当警报值超过您设置的阈值时，会触发警报。
      - 低于 – 设置一条规则，当警报值低于您设置的阈值时，会触发警报。
      - 等于 – 设置一条规则，当警报值等于您设置的阈值时，会触发警报。

   d. 对于阈值，请输入一个值以提示警报。

e. 对于通知首选项，选择您希望在超出所设置的阈值时收到通知的频率。

可从以下选项中进行选择。

- 尽量频繁 – 只要超出阈值，此选项就会向您发出警报。如果选择此选项，每天可能会多次收到警报。
- 每天最多一次 – 当超出阈值时，此选项每天会向您发出一次警报。
- 每周最多一次 – 当超出阈值时，此选项每周会向您发出一次警报。

f. （可选）选择没有数据时给我发送电子邮件 – 选择此选项后，当没有数据可供检查警报规则时，您会收到通知。

g. 选择保存。

右上角会出现一条消息，指明警报已保存。如果您的数据超过了您设置的阈值，则会通过与您的 Quick 账户关联的地址通过电子邮件收到通知。

管理阈值警报

您可以编辑现有警报，将其开启或关闭，或者查看触发警报的历史记录。请按照以下过程执行该操作。

编辑现有警报

1. 打开 “快速”，选择 “控制面板”，然后导航到要为其编辑警报的仪表板。
2. 在“控制面板”页面上，选择右上角的警报。
3. 在打开的管理警报页面上，找到想要编辑的警报，然后选择警报名称下方的编辑。

   您可以编辑警报名称、条件和阈值。
4. 选择保存。

查看触发警报的历史记录

1. 打开 “快速”，选择 “控制面板”，然后导航到要查看其警报历史记录的仪表板。
2. 在“控制面板”页面上，选择右上角的警报。
3. 在打开的管理警报页面上，找到要查看其历史记录的警报，然后选择警报名称下方的历史记录。

开启或关闭现有警报

1. 打开 “快速”，选择 “仪表板”，然后导航到要为其开启或关闭提醒的仪表板。
2. 在“控制面板”页面上，选择右上角的警报。
3. 在打开的管理警报页面上，找到要开启或关闭的警报，然后按警报名称选择或清除切换开关。

   当切换开关为蓝色时，警报会开启；当切换开关为灰色时，警报会关闭。

删除现有警报

1. 打开 “快速”，选择 “控制面板”，然后导航到要从中删除警报的仪表板。
2. 在“控制面板”页面上，选择右上角的警报。
3. 在打开的管理警报页面上，找到要开启或关闭的警报，选择警报旁边的三个点菜单，然后从下拉菜单中选择删除。

调查警报失败原因

当警报失败时，Quick 会向您发送有关失败的电子邮件通知。警报失败的原因有多种，包括以下原因：

- 警报使用的数据集已删除。
- 警报的所有者失去了对数据集或数据集中某些行或列的权限。
- 警报的所有者失去对控制面板的访问权限。
- 警报所追踪的数据没有数据。

发生故障时，Quick 会向您发送通知，如果故障原因不太可能得到解决，则会禁用该警报。例如，因失去对控制面板的访权限或者控制面板被删除而导致警报失败。否则，Quick 会再次尝试检查您的数据是否违反了阈值。四次失败后，Quick 会关闭警报并通知您警报已关闭。如果可以再次检查警报，Quick 会向您发送通知。

要调查警报失败原因，请检查您是否仍然可以访问控制面板。还要检查您是否有权访问正确的数据集以及数据集中正确的行和列。如果您失去访问权或权限，请联系控制面板所有者。如果您拥有必要的访问权和权限，则可能需要编辑警报，避免将来警报失败。

警报计划

创建警报时，Quick 会根据数据集的计划刷新时间，根据您设置的阈值检查您的数据是否存在任何违规行为。警报中显示的信息会有所不同，具体视您要为其创建警报的视觉对象类型而定。对于 SPICE

数据集，将在成功刷新 SPICE 数据集后检查警报规则。对于直接查询数据集，默认情况下，会在下午 6:00 至上午 8:00 之间随机检查 Amazon Web Services 区域 包含数据集的警报规则。

如果您是数据集所有者，则可以在数据集设置中设定警报评估计划。要了解操作方法，请参阅以下过程。

设置数据集的警报评估计划

1. 在 Quick 中，选择左侧导航栏中的数据。
2. 选择要为其安排警报评估的数据集。
3. 选择设置警报计划。
4. 在打开的设置警报计划页面中，执行以下操作。
   - 对于时区，请选择时区。
   - 对于重复，请选择您希望对数据进行评估的频率。
   - 对于开始，请输入您希望警报评估开始的时间。

在阈值警报中使用快速操作连接器

先决条件

在开始之前，请确保创建至少一个操作连接器。

连接器必须满足以下要求：

- 使用服务身份验证身份验证方法
- 使用以下集成之一：
  - Atlassian Jira Cloud
  - Microsoft Outlook
  - Salesforce
  - ServiceNow

在仪表板上启用 “快速操作” 以使用操作连接器

要在仪表板上启用 “快速操作”，请使用操作连接器

1. 如果存在仪表板，请转到仪表板的源分析。否则，创建新的分析。

2. 选择发布。
3. 在 “新建仪表板” 或 “替换现有仪表板” 之间选择
4. 选中 “控制板选项” 下的 “启用快速操作” 复选框。
5. 选择 Publish dashboard（发布控制面板）。

在阈值警报中使用操作连接器

在阈值警报中使用操作连接器

1. 打开启用快速操作发布选项的仪表板。
2. 将鼠标悬停在支持阈值警报的视觉对象上。支持警报的视觉对象类型可以在此处找到。
3. 选择铃声图标。
4. 创建警报窗格在右侧打开。
5. 选择 Add Action。
6. 将出现一个菜单，其中包含所有支持的操作连接器和操作的列表。
7. 从列表中选择所需的操作。
8. 操作表单出现在右侧窗格中。
9. 输入操作中需要包含的所有信息。
10. 有些字段允许包含自动填充值。选择 “自动填充” 打开菜单。选择您需要的值，它们将添加到您输入的文本中。
    - 值：注入警报用于评估警报条件的当前值
    - 警报名称：注入警报名称
    - 条件：注入警报条件
    - 阈值：注入阈值
    - 全部：注入以上所有内容
11. 某些操作支持包含附件的功能。您可以选择通过选中 “将此工作表作为 PDF 包括在内” 复选框来附加包含这些操作的当前仪表板表单的 PDF。
12. 选择添加操作将操作添加到警报中。
13. 返回 “创建警报” 窗格，配置的操作将添加到底部的警报中。
14. 配置警报的所有其他所需字段，然后选择保存。
15. 当超过您配置的阈值时，应调用此操作。要详细了解何时评估阈值警报，请参阅警报计划。

安全性和自定义

自定义 Permissions/Capability 定制

- 操作功能：如果您的用户或角色使用操作权能的权限受到限制，则您无法查看或使用操作
- “导出为 PDF” 功能：
  - 针对警报的新操作：如果您的用户或角色使用 “导出至 PDF” 功能的权限受到限制，则在向警报添加新操作时，您将看不到附加表格 PDF 的选项。
  - 针对警报的现有操作：如果您的现有警报的操作包含 PDF 附件，则当您的用户或角色受到限制无法使用 “导出至 PDF” 功能时，这些操作将在不带 PDF 附件的情况下发出。

要了解有关自定义权限的更多信息，请参阅 Amazon Quick 中的自定义权限。

行级安全性 (RLS) /列级安全性 (CLS)

- 针对警报的新操作：如果您的仪表板包含带有 RLS 或 CLS 的数据集，那么
  - 您无法向使用 RLS 或 CLS 跟踪数据集的新警报添加操作
  - 您可以在没有 RLS 或 CLS 的情况下向跟踪不同数据集的新警报添加操作，但不能在这些操作中包含 PDF 附件

- 警报的现有操作：如果您在使用操作创建警报后将 RLS 或 CLS 添加到数据集中，那么
  - 跟踪该数据集的警报的现有操作将完全停止运行
  - 在同一仪表板上跟踪不同数据集的警报的现有操作将在发送时不带任何 PDF 附件

要了解有关 RLS 的更多信息，请参阅在 Amazon Quick 中使用行级安全。

要了解有关 CLS 的更多信息，请参阅使用列级安全性限制对数据集的访问。

仪表板发布选项

- 启用交互式表单的 PDF 生成
  - 针对警报的新操作：如果您的仪表板禁用了 “为交互式表格发布启用 PDF 生成 PDF” 选项，则在为警报添加新操作时，您将看不到附加工作表 PDF 的选项。
  - 对警报的现有操作：如果您的现有警报的操作包含 PDF 附件，则当您的仪表板上禁用 “为交互式表格发布启用 PDF 生成 PDF” 选项时，这些操作将在不带 PDF 附件的情况下发出。
- 启用 “快速操作”

- 针对警报的新操作：如果您的控制面板关闭了 “启用快速操作发布” 选项，您将看不到向警报添加操作的选项。
- 警报的现有操作：当您的控制面板上禁用 “启用快速操作发布” 选项时，您对警报的现有操作将完全停止运行。

要了解有关仪表板发布选项的更多信息，请参阅发布仪表板。

打印控制面板或分析

您可以在 Amazon Quick Sight 中打印控制面板或分析。

可以使用以下过程进行打印。

1. 打开要打印的控制面板或分析。
2. 选择右上角的 Print (打印) 图标。
3. 在 Prepare for printing (准备打印) 屏幕上，选择要使用的纸张尺寸和方向。
4. 选择 Go to Preview (转到预览)。
5. 请执行以下操作之一：
   - 要继续打印，请选择 Print (打印) 以打开操作系统的打印对话框。
   - 要更改纸张尺寸或方向，请选择 Configure (配置)。
6. 要退出预览屏幕，请选择 Exit preview (退出预览)。

将 Amazon Quick Sight 分析或仪表板导出为 PDF

您可以将内容从控制面板导出到可移植文档格式（PDF）文件。与打印输出类似，此格式提供下载时屏幕上显示的当前工作表的快照。

将控制面板工作表导出为 PDF

1. 打开 “快速”，然后在左侧的导航窗格上选择 “仪表板”。
2. 打开要导出的控制面板。
3. 在右上角依次选择导出、下载为 PDF。在后台进行下载。

   当文件准备好下载时，会出现一条消息，提示 PDF 已准备就绪。
4. 选择立即下载来下载该文件。选择关闭直接关闭文件，不进行下载。

如果您在未下载文件的情况下关闭此对话框并想要重新创建该文件，请重复上一步骤。此外，可下载的文件仅在五分钟内暂时可用。如果等待下载的时间过长，则文件会过期。如果发生这种情况，Quick Sight 将显示一条错误消息，说明请求已过期。

5. 对想要导出的每张工作表重复前面的步骤。

您也可以将 PDF 附加到控制面板电子邮件报告。有关更多信息，请参阅 通过电子邮件安排和发送 Quick Sight 报告。

PDF 导出任务失败的错误代码

在 Amazon Quick Sight 中生成 PDF 报告时，可能会遇到生成 PDF 报告的请求失败的情况。导致失败的原因有多种。Quick Sight 提供的错误代码可以帮助您了解错误发生的原因，并提供解决问题的指导。下表列出了 PDF 导出任务失败时 Quick Sight 返回的错误代码。

错误代码	指导
INVALID_DATAPREP_SYNTAX	请检查计算字段的语法，然后重试。
POST_AGGREGATED_METRIC_AS_DIMENSION	聚合 metrics/operands 不能用作视觉对象的分组维度。请选择有效视觉对象的分组维度，然后重试。
SPICE_TABLE_NOT_FOUND	数据集已被删除或不可用。请导入有效的数据集，然后重试。
FIELD_NOT_FOUND	字段不再可用。请更新或替换此数据集中缺失的字段，然后重试。
FIELD_ACCESS_DENIED	您无权访问此数据集中的某些字段。请求访问权限，然后重试。
PERMISSIONS_DATASET_INVALID_COLUMN_VALUE	发现无效的行级别权限列值。请检查父数据集规则，然后重试。
COLUMN_NOT_FOUND	请替换筛选条件或参数中缺少的列，然后重试。
INVALID_COLUMN_TYPE	某些字段的数据类型已更改，无法自动更新。请调整数据集中的这些字段，然后重试。

错误代码	指导
PERMISSIONS_DATASET_USER_DENIED	您无权访问此数据集。请求访问此数据集，然后重试。
DATA_SOURCE_TIMEOUT	您的查询超时。请减少数据量，或者将数据导入 SPICE，然后重试。
MAX_PAGE_EXCEEDED_ERROR	您的文件已准备就绪，但内容不完整。PDF 的页数限制为 1,000 页。请选择页数较少的 PDF，然后重试。
INSUFFICIENT_BODY_HEIGHT_ERROR	请将页眉和页脚调整为小于页面高度，然后重试。
FIRST_PAGE_HEIGHT_TOO_SMALL_ERROR	请调整各部分给表格腾出空间，然后重试。
INTERNAL_ERROR	我们现在无法创建您的 PDF。请等待几分钟，然后重试。

为 Amazon Quick Sight 整理资产到文件夹中

适用于：企业版

在 Quick Enterprise 版中，您的团队成员可以创建个人和共享文件夹，为 Quick Sight 资产管理添加分层结构。使用文件夹，人们可以更轻松地组织、浏览和发现控制面板、分析、数据集、数据来源和主题。在文件夹中，您仍然可以使用常用工具搜索资产或将资产添加到收藏夹列表中。

您可以在 Quick Sight 中使用以下类型的文件夹：

- 个人文件夹，用于自己整理工作。

  只有拥有个人文件夹的人才能看到这些文件夹。您不能将个人文件夹的所有权转让给其他任何人。
- 共享文件夹：
  - 共享文件夹可以整理工作并简化多人之间的共享。要创建和管理共享文件夹，您需要成为 Quick Sight 管理员。

- 共享受限文件夹是 Quick Sight 中的一种共享文件夹，可确保资源保留在共享文件夹中。使用共享受限文件夹中的资产创建的资产也必须保留在受限文件夹中。位于受限文件夹中的资产不能在受限文件夹之外移动或共享。例如，如果您创建的数据集使用位于共享受限文件夹中的数据来源，则无法将新数据集移到该共享受限文件夹之外。

  可以将位于受限文件夹中的资产移动到受限文件夹树内的一个或多个子文件夹中。受限文件夹的子文件夹的行为与受限文件夹类似，但依赖资产可以存在于同一根受限文件夹下的不同子文件夹中。根受限文件夹充当边界，只要所有子文件夹中的资产仍在根文件夹树内，它们就可以存在。例如，位于一个子文件夹中的数据集可以使用位于同一文件夹树中的另一个子文件夹或根文件夹中的数据来源。可以在根文件夹或其任何子文件夹中创建任何受支持的资产类型。用户可以在不同的子文件夹中拥有不同的角色。子文件夹权限从该子文件夹的父文件夹继承。

  只能通过 Quick Sight `CreateFolder`API 操作创建受限文件夹。
- 作为文件夹查看者且在 Quick 中具有 “作者” 或 “管理员” 角色的用户可以查看该文件夹中的所有资产类型。作为文件夹查看者且在 Quick 中具有 “读者” 角色的用户只能看到该文件夹中的仪表板和故事。

所有共享文件夹对有权访问的用户可见。

使用以下主题了解有关在 Quick Sight 中创建和配置文件夹或子文件夹的更多信息。

主题

- 快速浏览文件夹的注意事项
- Quick Sight 文件夹概述
- Quick Sight 共享文件夹的权限
- 创建和管理 Quick Sight 共享文件夹的成员权限
- 使用 Quick Sight API 创建按比例缩放的文件夹

快速浏览文件夹的注意事项

在开始在 Amazon Quick Sight 中创建和修改文件夹之前，请查看适用于 Quick Sight 文件夹的以下限制。

- 您无法与其他人共享您 Amazon 账户中的文件夹 Amazon Web Services 账户。
- 对于拥有 Quick Reader 权限的用户，以下限制适用：
  - 读者不能拥有个人或共享文件夹。

- 读者无法创建或管理文件夹或文件夹内容。
- 读者不能拥有贡献者访问级别。
- 在共享文件夹中，读者只能看到控制面板资产。

此外，以下限制特别适用于共享文件夹：

- 共享文件夹（位于树的顶层）的名称在您的 Amazon 帐户中必须是唯一的。
- 在单个文件夹中，多个资产不能具有相同的名称。例如，在顶层文件夹中，您不能创建两个同名的子文件夹。在同一个文件夹中，您不能添加两个同名资产，即使它们具有不同的资产 ID。每项资产的路径的行为类似于 Amazon S3 密钥名称。它在您的 Amazon 账户中必须是唯一的。
- 只能使用 Quick Sight CLI 创建受限制的共享文件夹。

Quick Sight 文件夹概述要详细了解 Amazon Quick Sight 中提供的不同类型的文件夹，请参阅。

Quick Sight 文件夹概述

在 Quick Sight 中，您可以创建个人和共享文件夹。您还可以选择个人或共享文件夹旁边的收藏夹（ ☆ ）图标，以便快速访问。

您可以使用个人文件夹执行以下操作：

- 创建子文件夹。
- 将资产添加到您的文件夹，包括分析、控制面板、数据集和数据来源。要将资产添加到个人文件夹，您必须已经可以访问这些资产。多个资产可以具有相同的名称。

共享文件夹（不受限）

Quick 管理员可以使用共享文件夹执行以下任务。

- 创建或删除共享文件夹及其中的子文件夹。您可以在顶级文件夹中移动其中任何一个。
- 添加或移除所有者、贡献者和查看者。当您让某人成为某个文件夹的所有者时，您就赋予了他们对该文件夹中每项资产的所有权。有关更多信息，请参阅 Quick Sight 共享文件夹的权限。

下表汇总了 Quick 用户在根据其角色处理不受限制的共享文件夹时可以采取的操作。

处理建议	所有者	贡献者	查看者
与无权访问文件夹的用户共享该文件夹中的资产	是	没有	没有
修改文件夹权限	是	没有	没有
在文件夹中创建资产	是	是	没有
修改文件夹中的资产	是	是	没有
删除文件夹中的资产	是	是	没有
将现有资产添加到文件夹	是	是	没有
从共享文件夹中移除资产	是	没有	没有
查看文件夹中的资产	是	是	是
在共享文件夹之外创建使用位于共享文件夹中的资产的下游资产	是	是	是*
在使用位于该文件夹之外的资产的文件夹中创建下游资产	是	是	没有
创建子文件夹	是	是	没有
删除子文件夹	是	没有	没有

处理建议	所有者	贡献者	查看者
管理子文件夹权限	是	没有	没有
将现有资源添加到子文件夹	是	没有	没有
在子文件夹中创建新资产	是	是	没有
删除子文件夹中的资产	是	是	没有

*必须为用户分配管理员或作者角色才能创建资产。

受限共享文件夹

受限共享文件夹提供额外的安全边界，限制在文件夹之外共享数据。具有相应 IAM 权限的管理员可以使用受限共享文件夹执行以下任务。

- 可以使用 `CreateFolder` API 操作创建受限文件夹。有关 `CreatFolder` API 操作的更多信息，请参阅CreateFolder。
- 贡献者角色分配给可以在受限文件夹中创建和编辑资产的用户。贡献者无法管理该文件夹或受限文件夹中资产的权限。
- 管理员可以通过 `UpdateFolderPermissions` API 操作向用户分配文件夹贡献者和查看者权限。有关 `UpdateFolderPermissions` API 操作的更多信息，请参阅UpdateFolderPermissions。

下表汇总了 Quick Sight 用户在根据其角色处理受限共享文件夹时可以采取的操作。

处理建议	贡献者	查看者
与无权访问文件夹的用户共享该文件夹中的资产	没有	没有
修改文件夹权限	没有	没有
在文件夹中创建资产	是	没有

处理建议	贡献者	查看者
修改文件夹中的资产	是	没有
从文件夹中删除资产	是	没有
将现有资产添加到文件夹	没有	没有
从共享文件夹中移除资产	没有	没有
查看文件夹中的资产	是	是
在共享文件夹之外创建使用位于共享文件夹中的资产的下游资产	没有	没有
在使用位于该文件夹之外的资产的文件夹中创建下游资产	没有	没有
创建子文件夹	是	没有
删除子文件夹	没有	没有
管理子文件夹权限	没有	没有
将现有资源添加到子文件夹	没有	没有
在子文件夹中创建新资产	是	没有
删除子文件夹中的资产	是	没有

受限共享文件夹不支持所有者角色。

选择最适合您的使用案例的文件夹类型后，请参阅 Quick Sight 共享文件夹的权限 和 创建和管理 Quick Sight 共享文件夹的成员权限 以创建文件夹并设置文件夹权限。

Quick Sight 共享文件夹的权限

共享文件夹有三个权限级别。要为用户或组设置文件夹级别的权限，请参阅 创建和管理 Quick Sight 共享文件夹的成员权限。

- 所有者 – 文件夹所有者拥有文件夹内的所有内容（文件夹、分析、控制面板、数据集、数据来源、主题）。他们可以创建、编辑和删除文件夹中的资产，修改文件夹及其资产的权限，以及完全删除该文件夹。受限共享文件夹不支持所有者角色。
- 贡献者 – 贡献者可以像所有者一样创建、编辑和删除文件夹中的资产。他们无法删除该文件夹，也无法修改该文件夹或从该文件夹继承的拥有贡献者访问权限的资产的权限。
- 查看者 – 查看者只能查看文件夹中的资产（文件夹、控制面板、数据集、数据来源、主题）。查看者无法编辑或共享这些资产。

以下规则也适用于共享文件夹的安全性：

- 快速读者对某个文件夹的共享状态会与该文件夹共享。但是，读者只能对文件夹具有读取权限，并且只能在控制面板上访问视觉对象。
- Amazon 对文件夹中的每个对象都强制执行安全措施。该文件夹根据访问权限级别（管理员、作者或读者），对与之共享该文件夹的人的资产应用相同类型的安全保护。
- 顶级文件夹是所有子文件夹的根文件夹。在任何级别上共享子文件夹时，与之共享该文件夹的人员都会在顶级文件夹视图中看到该根文件夹。
- 文件夹权限是指当前文件夹的权限，再加上通往根文件夹的所有文件夹的权限。
- 共享资产从该文件夹继承其权限。将属于文件夹所有者的资产添加到共享文件夹时，就会创建共享资产。
- 如果您拥有不受限制的共享文件夹，则可以将该文件夹的所有权转让给另一个 Quick 管理员。
- 受限文件夹不支持所有者角色。贡献者角色分配给在受限文件夹中创建和编辑资产的作者。文件夹贡献者无法管理受限文件夹或其资产的权限。
- 使用 `UpdateFolderPermissions` API 更新受限共享文件夹的权限需要正确的 IAM 权限。

要创建和管理共享文件夹的权限，请参阅 创建和管理 Quick Sight 共享文件夹的成员权限。

创建和管理 Quick Sight 共享文件夹的成员权限

共享文件夹（不受限）

要在 Quick 控制台中创建共享文件夹并与 Quick 控制台中的一个或多个群组共享该文件夹，您必须是 Amazon QuickSight 管理员。您也可以使用 CreateFolder API 操作创建共享文件夹。使用以下过程共享或修改共享文件夹的成员资格权限。

1. 在左侧导航栏中，选择文件夹，然后选择共享文件夹。找到您要共享或管理权限的文件夹。
2. 要打开该文件夹行的操作菜单，请选择省略号（三个点）。
3. 选择共享。
4. 在共享文件夹模式中，添加要与之共享文件夹内容的组和用户。
5. 对于您添加的每个用户和组，请从该行的权限菜单中选择一个权限级别。
6. 要更新现有用户的权限类型，请选择管理文件夹访问权限。
7. 完成文件夹的用户和组权限设置后，选择共享。用户不会收到他们现在可以访问该文件夹的通知。

受限共享文件夹

只能通过 CreateFolder API 操作创建受限共享文件夹。以下示例创建受限共享文件夹。

```
aws quicksight create-folder \
--aws-account-id AWSACCOUNTID \
--region us-east-1 \
--folder-id example-folder-name \
--folder-type RESTRICTED \
--name "Example Folder" \
```

创建受限共享文件夹后，通过 UpdateFolderPermissions API 调用为文件夹贡献者和查看者分配权限。以下示例更新了受限共享文件夹的权限，以向用户授予参与者权限。

```
aws quicksight update-folder-permissions \
--aws-account-id AWSACCOUNTID \
--region us-east-1 \
--folder-id example-folder-name \
--grant-permissions Principal=arn:aws:quicksight::us-east-
1::AWSACCOUNTID:user/default/:username,Actions=quicksight:CreateFolder
,quicksight:DescribeFolder, \
quicksight:CreateFolderMembership,quicksight:DeleteFolderMembership,qu
icksight:DescribeFolderPermissions \
```

您传递给用户的权限取决于您想要授予他们的文件夹角色的类型。使用以下列表确定您要授予文件夹访问权限的用户需要哪些权限。

文件夹所有者

- 快速瞄准:CreateFolder
- 快速瞄准:DescribeFolder
- 快速瞄准:UpdateFolder
- 快速瞄准:DeleteFolder
- 快速瞄准:CreateFolderMembership
- 快速瞄准:DeleteFolderMembership
- 快速瞄准:DescribeFolderPermissions
- 快速瞄准:UpdateFolderPermissions

文件夹贡献者

- 快速瞄准:CreateFolder
- 快速瞄准:DescribeFolder
- 快速瞄准:CreateFolderMembership
- 快速瞄准:DeleteFolderMembership
- 快速瞄准:DescribeFolderPermissions

文件夹查看者

- 快速瞄准:DescribeFolder

创建共享文件夹后，您可以在 Quick Sight 中开始使用该文件夹。

您还可以使用 Quick Sight API 创建可与多达 3000 个命名空间共享的特殊缩放文件夹。要了解有关创建扩展的文件夹的更多信息，请参阅 使用 Quick Sight API 创建按比例缩放的文件夹。

使用 Quick Sight API 创建按比例缩放的文件夹

您可以使用 Amazon Quick Sight API 创建可与多达 3000 个命名空间共享的特殊缩放文件夹。添加到文件夹的每个命名空间最多可以包含 100 个主体。主体是一个用户或一组用户。在创建缩放后的文件夹并添加所需的委托人后，可以将任何 QuickSight 资源添加到该文件夹。然后可以将其共享给分配有文件夹主体的命名空间中的每个主体。这简化了与成千上万用户共享 Quick Sight 资产的流程。

缩放后的文件夹只能使用 Quick Sight API 创建。创建扩展的文件夹时，您最多可以与同一命名空间中的 100 个主体共享该文件夹。您可以通过 UpdateFolderPermissions API 调用添加属于不同命名空间的主体。创建文件夹后，您可以使用 Quick Sight API 或 Quick 控制台在文件夹中添加和删除资产。

每个 Amazon Quick Sight 账户最多可容纳 100 个缩放文件夹 您最多可以向扩展的文件夹添加 100 个资产。如果您想共享一个包含超过 3000 个命名空间的扩展的文件夹，请联系 Amazon 支持人员。

示例

以下示例展示了如何使用 Quick Sight API 创建缩放后的文件夹。

先决条件

在开始之前，请验证您的 Amazon Identity and Access Management 角色是否授予 API 用户调用 Quick Sight API 操作的访问权限。以下示例显示了一个 IAM 策略，您可以将其添加到现有 IAM 角色以创建、删除或修改扩展的文件夹。使用示例策略，用户可以将控制面板、分析和数据集添加到扩展的文件夹。

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "quicksight:CreateFolder",
            "quicksight:CreateFolderMembership",
            "quicksight:DeleteFolderMembership",
            "quicksight:DeleteFolder",
            "quicksight:DescribeFolderPermissions",
            "quicksight:DescribeFolderResolvedPermissions",
            "quicksight:UpdateFolderPermissions",
            "quicksight:UpdateDashboardPermissions",
            "quicksight:UpdateAnalysisPermissions",
            "quicksight:UpdateDataSetPermissions"
        ],
        "Resource": "*"
        }
    ]
```

```
}
```

以下示例创建扩展的文件夹。

```
aws quicksight create-folder \
--aws-account-id "AWSACCOUNTID" \
--region "us-east-1" \
--name "eastcoast-users" \
--sharing-model "NAMESPACE" \
--folder-id "eastcoast-users"
```

创建扩展的文件夹后，请与账户中的主体共享该文件夹。在每次 API 调用中，您只能向位于同一命名空间内的用户和组授予或撤销权限。以下示例与用户共享扩展的文件夹，其账户与该文件夹所在的账户相同。

```
aws quicksight update-folder-permissions \
--aws-account-id "AWSACCOUNTID" \
--region "us-east-1" \
--folder-id "eastcoast-users" \
--grant-permissions \
    '[
        {"Actions":
            ["quicksight:DescribeFolder",
            "quicksight:UpdateFolder",
            "quicksight:DeleteFolder",
            "quicksight:DescribeFolderPermissions",
            "quicksight:UpdateFolderPermissions",
            "quicksight:CreateFolderMembership",
            "quicksight:DeleteFolderMembership",
            "quicksight:CreateFolder"
            ],
        "Principal":"arn:aws:quicksight:us-east-1:AWSACCOUNTID:user/default/my-user"
        }
    ]'
```

与新主体共享文件夹后，通过 `describe-folder-permissions` API 调用验证新文件夹的权限。

```
aws quicksight describe-folder-permissions \
--aws-account-id "AWSACCOUNTID" \
--region "us-east-1" \
--folder-id "eastcoast-users" \
```

```
--namespace "default"
```

验证新文件夹权限后，在扩展的文件夹中创建一个子文件夹。子文件夹继承其创建时所在的扩展的文件夹的权限。

```
aws quicksight create-folder \
--aws-account-id "AWSACCOUNTID" \
--region "us-east-1" \
--name "new-york-users" \
--sharing-model "NAMESPACE" \
--folder-id "new-york-users" \
--parent-folder-arn "arn:aws:quicksight:us-east-1:AWSACCOUNTID:folder/eastcoast-users"
```

以下示例将对新子文件夹继承的权限进行验证。

```
aws quicksight describe-folder-resolved-permissions \
--aws-account-id "AWSACCOUNTID" \
--region "us-east-1" \
--folder-id "new-york-users" \
--namespace "default"
```

验证子文件夹的权限后，将要共享的 Quick Sight 资源添加到该文件夹。将资产添加到子文件夹后，该资产将与所有共享该子文件夹的主体共享。以下示例将控制面板添加至子文件夹。

```
aws quicksight create-folder-membership \
--aws-account-id "AWSACCOUNTID" \
--folder-id "new-york-users" \
--member-id "my-dashboard" \
--member-type "DASHBOARD" \
--region "us-east-1"
```

在 Amazon Quick Sight 中探索交互

⚠ 目标受众：Amazon 快速控制面板订阅者或收视率

在 Amazon Quick Sight 中，数据控制面板是图表、图表和见解的集合。它就像一份报纸，内容都是您感兴趣的数据，不同之处在于是数字页面。与其说是在阅读这份报纸，不如说是在与之互动。

根据您的工作内容和做好操作所需的分析，控制面板提供各种各样的设计。使用 Quick Sight，您可以与网页或移动设备上的数据进行交互。如果您还通过邮件订阅，则可以看到它的静态预览。

数据所讲述的故事反映了构建控制面板的分析师和数据科学家的专业知识。他们会完善数据、添加计算、找出故事的角度，并决定故事的呈现方式。发布者会设计控制面板，并在控制面板中加入交互式数据可视化效果和可调整视图的控件。发布者可以自定义您的互动级别，包括筛选和搜索选项。您可以与屏幕上的活动项目进行交互，以进行筛选、排序、向下钻取或跳转到其他工具。

当您查看控制面板时，会看到最近收到的数据。当您与屏幕上的项目交互时，您所做的任何更改都会改变您的控制面板视图，而不会改变其他人的视图。因此，尽管发布者可以知道您的浏览内容，但您的设备隐私会得到保障。关闭控制面板后，您的浏览内容和数据都不会保留。与往常一样，当您是 Quick 读者时，您的月度订阅由仪表板的发布者提供，您无需支付任何额外费用。

如果您也是控制面板发布者（我们称他们为作者，因为他们撰写报告），您也可以保存控制面板的副本以供进一步分析。如果您发现要发布的数据有新功能，请与原始作者合作进行更新。这样，每个人都可以看到相同版本的故事。但是，您也可以使用您的副本来了解他们的设计运作方式，或者激发您对全新事物的创作灵感。完成后，您就可以将分析结果作为新的控制面板发布。

要了解如何设置控制面板，请参阅 使用控制面板和报告在 Amazon Quick Sight 中共享和订阅数据。

主题

- 与 Amazon 快速浏览仪表板互动
- 在 Amazon Quick Sight 中与像素完美报告互动
- 订阅 Amazon Quick Sight 控制面板电子邮件和提醒
- 在 Amazon Quick Sight 中创建读者生成的报告
- 为 Amazon Quick Sight 控制面板的视图添加书签

与 Amazon 快速浏览仪表板互动

要访问受邀共享的控制面板，请按照邀请电子邮件中的说明进行操作。如果控制面板嵌入到您已经可以访问的应用程序或网站中，那么您也可以访问该控制面板。

要使控制面板适应您的屏幕，请打开右上角的查看菜单，然后选择适应窗口。

根据控制面板的配置方式，您可以找到以下全部或部分元素：

- 菜单栏 – 显示控制面板的名称。此外，左侧的菜单栏显示了您可以对控制面板执行的操作，包括撤销、重做和重置。当与控制面板互动时，您可以将它们当作探索工具，因为您知道可以在不丢失任何

数据的情况下更改视图。在右侧，您可以找到打印控制面板、使用数据、选择其他 Amazon 区域以及打开您的用户配置文件的选项。用户个人资料菜单有一些选项，因此您可以选择 Amazon Quick Sight 显示的语言。它还包含指向快速社区和在线文档（帮助）的链接。

- 控制面板工作表 – 如果您的控制面板有多个工作表，则这些工作表将显示为控制面板顶部的选项卡。
- 筛选条件菜单 – 如果控制面板发布者允许筛选，则此选项会显示在控制面板的左侧。
- 控件调色板 – 如果控制面板包含控件，则可以使用它们来选择要应用于控制面板的选项（参数）。有时会为您选择控件值，有时控件值会设置为 ALL。
- 控制面板标题 – 控制面板的标题通常比较大。可能会有一些状态信息或说明位于它下方。
- 控制面板小组件 – 屏幕上的项目可以包括图表、图形、洞察、叙述或图像。要查看所有内容，您可能需要垂直或水平滚动。

对 Amazon Quick Sight 控制面板数据使用筛选器

您可以使用筛选条件优化视觉对象中显示的数据。筛选条件在任何聚合函数之前应用到数据。如果拥有多个筛选条件，则可使用 AND 联合应用所有顶级筛选条件。如果筛选条件分组到一个顶级筛选条件中，则可使用 OR 来应用分组中的筛选条件。

Amazon Quick Sight 会将所有已启用的筛选条件应用于该字段。例如，假设有一个 `state = WA` 的筛选器和一个 `sales >= 500` 的筛选器。在这种情况下，数据集只包含满足这两个条件的记录。如果您禁用其中之一，则只应用一个筛选条件。请注意，应用于相同字段的多个筛选条件不相互排斥。

查看筛选条件

要查看现有筛选条件，请在元素设置菜单上选择筛选条件，然后选择查看筛选条件。筛选条件按照创建顺序显示在应用的筛选条件窗格中，最早创建的筛选条件位于顶部。

了解 Amazon Quick Sight 控制面板中的筛选器图标

应用的筛选条件窗格中的筛选条件显示图标以指示它们的范围及启用状态。

未启用的筛选条件显示为灰色，无法选中其复选框。

其中一个范围图标显示在筛选条件名称的右侧，以指示在该筛选条件上设置的范围。范围图标类似于方块中的四个框。如果填充了所有框，则筛选条件应用于分析表上的所有视觉对象。如果只填充了一个框，筛选条件仅适用于所选的视觉对象。如果填充了某些框，则筛选条件适用于表上的一些视觉对象，包括当前选中的一个视觉对象。

这些范围图标与您为筛选条件选择范围时的筛选条件菜单上显示的图标一致。

在 Amazon Quick Sight 控制面板中查看筛选器详情

要查看筛选条件详细信息，请选择左侧的筛选条件。筛选条件视图保留您上次的选择。因此，当您打开筛选条件时，您将看到应用的筛选条件或编辑筛选条件视图。

在应用的筛选条件视图中，您可以选择任何筛选条件以查看其详细信息。此列表中的筛选条件可能发生变化，具体取决于筛选条件的范围以及您当前选择的视觉对象。

您可以通过选择屏幕右侧的选择器关闭编辑筛选器视图。这样会重置 Filter (筛选条件) 视图。

在 Amazon Quick Sight 中筛选会话期间的数据

当控制面板会话处于活动状态时，您可以通过三种方式筛选数据：

1. 如果控制面板在屏幕顶部有控件，则可以通过从预设的值列表中进行选择来利用它们筛选数据。
2. 您可以使用每个小组件的设置菜单上的筛选条件图标。
3. 您可以使用页面左侧的筛选条件窗格创建自己的筛选条件。筛选图标如下所示。

要创建筛选条件，请选择左侧的筛选条件图标。

第一步是选择要筛选的控制面板元素。

单击您选择的项目，使所选项目高亮显示。此外，已经存在的任何筛选条件会显示在列表中。如果不存在任何筛选条件，则可以使用筛选条件旁边的加号（+）来添加一个筛选条件。

筛选条件选项因要筛选的字段的数据类型以及在筛选条件中选择的选项而异。以下屏幕截图显示了时间范围日期筛选条件的一些可用选项。

对于每个筛选条件，您可以选择将其应用于一个、部分还是所有控制面板元素。您也可以通过筛选条件名称旁边的复选框启用或禁用筛选条件。要删除筛选条件，请对其进行编辑并滚动到底部以查看选项。请记住，筛选条件不会从一个会话保存到下一个会话。

有关创建筛选条件的详细信息，请参阅 使用 Amazon Quick Sight 筛选数据。

使用 Amazon Quick Sight 控制面板上的元素

每个小组件都有一个设置菜单，选择小组件时即可显示对应菜单。此菜单提供放大或缩小、筛选数据、导出数据等选项。选项因元素的小组件类型而异。

当您选择数据点时，有几个操作可用。您可以单击或点击数据点，例如，条形图上的条，线形图上线条弯曲处的点，等等。可用选项因项目类型而异。

这些操作如下所示：

- 聚焦或排除。

  您可以聚焦或排除字段中的特定数据，例如区域、指标或日期。

- 向上钻取或向下钻取。

  如果您的控制面板包含可供向下钻取或向上钻取的数据，您可以向上钻取到更高的级别或向下钻取以挖掘更深的细节。

- 自定义 URL 操作。

  如果您的控制面板包含自定义操作，您可以通过选择数据点或右键单击来激活这些操作。例如，您可以直接从控制面板向某人发送电子邮件。您也可以打开另一个工作表、网站或应用程序，然后将您从此处选择的值发送过去。

- 更改图表颜色或特定字段颜色。

  您可以将所有图表颜色更改为特定颜色。或者，您可以选择特定的字段值来更改其所属元素的颜色。

在 Amazon Quick Sight 中对控制面板

您可以通过三种方式对数据进行排序：

1. 您可以将鼠标悬停在要作为排序依据的字段的标签上，然后选择排序图标。
2. 您可以选择其中一个控制面板元素右上角的筛选条件图标。
3. 您可以单击或点击字段，然后从上下文菜单中选择 Sort（排序）。

数据透视表具有不同的排序方式；您可以使用数据透视表上的列排序图标指定排序顺序。

导出和打印交互式 Amazon 快速浏览控制面板报告

您可以导出或打印 PDF 版本的交互式控制面板。您也可以将控制面板中的部分视觉对象导出为 CSV。交互式控制面板目前不支持将整个控制面板导出为 CSV。

将数据从控制面板导出到 PDF

将交互式控制面板报告导出为 PDF

1. 在要导出的控制面板报告中，选择右上角的导出图标。

2. 选择生成 PDF。
3. 选择 “生成 PDF” 后，Quick Sight 将开始准备仪表板报告以供下载。在蓝色弹出窗口中选择查看下载，以便打开右侧的下载窗格。
4. 有两种方法可以下载报告：
   - 在绿色弹出窗口中选择立即下载。
   - 选择右上角的导出图标，然后选择查看下载，以查看和下载所有可供下载的报告。

打印交互式控制面板报告

1. 在要打印的报告中，选择右上角的导出图标，然后选择打印。
2. 在出现的准备打印弹出窗口中，选择要使用的纸张尺寸和方向。您可以通过选择打印背景颜色来选择包含背景颜色。
3. 选择转到预览。
4. 在显示的预览窗口中，选择打印。

将数据从控制面板导出到 CSV

> **Note**
>
> 导出文件可以直接通过数据集导入返回信息。如果导入的数据包含公式或命令，则文件易受 CSV 注入影响。因此，导出文件可能会提示安全警告。为避免恶意活动，请在读取导出的文件时关闭链接和宏。

要将数据从分析或控制面板导出到逗号分隔值（CSV）文件，请使用小组件右上角的设置菜单。导出仅包含当前显示在您选择的项目中的数据。

在表格和数据透视表中，可以将数据导出到逗号分隔值（CSV）文件或 Microsoft Excel 文件。您可以选择仅导出可见字段或导出所有字段。

要仅将可见字段导出到 CSV 或 Excel 文件，请选择视觉对象右上角的菜单。选择导出到 CSV 或导出到 Excel，然后选择将可见字段导出到 CSV 或将可见字段导出到 Excel。

要将所有字段导出到 CSV 或 Excel 文件，请选择视觉对象右上角的菜单。选择导出到 CSV 或导出到 Excel，然后选择将所有字段导出到 CSV 或将所有字段导出到 Excel。

生成 Amazon Quick Sight 控制面板的执行摘要

仪表板读者可以生成执行摘要，这些摘要提供 Quick Sight 为仪表板生成的所有见解的摘要。执行摘要使读者可以更轻松地一眼找到有关控制面板的关键见解和信息。

当读者查看使用执行摘要的仪表板时，控制面板页面右上角的 “构建” 下拉列表中会显示 “执行摘要” 选项。使用以下步骤生成内容摘要。如果仪表板不使用执行摘要，则内容摘要选项不会显示在 “构建” 下拉列表中。

生成执行摘要

1. 在要使用的控制面板中，选择构建，然后选择执行摘要。
2. 选择汇总。执行摘要已生成并出现在左侧。

执行摘要使用当前控制面板工作表的数据和视觉对象设置。如果控制面板或视觉对象设置已更新，则会在执行摘要的顶部显示一条警告。要刷新更新后的控制面板的执行摘要，请生成新的执行摘要。

生成执行摘要后，Amazon Quick 读者可以将摘要复制到剪贴板以便与他人共享，或者包含在 Quick Sight 故事中。有关 Quick Sight 故事的更多信息，请参阅???。

在 Amazon Quick Sight 中自定义表格和数据透视表

默认情况下，表格和数据透视表的读者自定义处于启用状态。您可以更改视觉效果以满足您的分析需求，而无需请求仪表板作者进行更新。您的自定义设置是私密的，除非您共享这些更改，否则使用同一仪表板的其他读者看不到您的更改。

> 适用于仪表板作者
>
> 要禁用读者自定义，请选择 “设置视觉格式”，选择 “交互”，然后关闭 “读者自定义”。重新发布仪表板以使更改生效。

您可以通过以下方式自定义表和数据透视表：

- 对列进行排序-按升序或降序整理数据。
- 重新排列列-重新排列列以反映对您最重要的顺序。
- 隐藏和显示列-通过隐藏不需要的列来专注于相关数据，并在需要时再次显示它们。
- 冻结列-在大型数据集中水平滚动时，保持重要列可见。

- 添加和移除字段-从数据集中添加其他字段或移除不需要的字段。
- 更改聚合-修改度量的聚合方式（例如，从 “总和” 更改为 “平均值”）。
- 修改格式-直接在仪表板视图中调整字段格式。

> **Note**
>
> 只有表格和数据透视表才支持读者自定义。其他视觉类型目前不支持读者级别的自定义。

对列进行排序

要对表或数据透视表中的数据进行排序，请选择要作为排序依据的列标题。再次选择它可在升序和降序之间切换。

重新排序列

要重新排列列，请选择列标题菜单，然后选择 “向左移动” 或 “向右移动”。

隐藏和显示列

要隐藏列，请选择列标题菜单，然后选择隐藏。

要显示隐藏列，请选择任意列标题菜单，然后选择显示所有隐藏字段。

冻结列

要冻结某列，使其在水平滚动时保持原位，请选择列标题菜单，然后选择冻结列。

这对于在查看宽表格时保持关键标识符（例如地区名称或账号）可见非常有用。

添加和移除字段

如果作者提供了其他字段可供自定义，则可以在视觉对象中添加或移除这些字段。

添加或移除字段

1. 在表格或数据透视表上，选择 “自定义”。
2. 在字段列表中，选择要添加的字段（例如 “城市”、“利润” 或 “数量”）。
3. 要移除某个字段，请清除其在字段列表中的选择。

可用字段由作者决定。默认情况下，您可以为视觉对象中已有的字段添加、移除、隐藏、显示、重新排序和更改聚合。作者可以扩展此列表以包括基础数据集中的其他字段。

更改聚合

添加或选择度量字段后，可以更改其聚合类型。例如，您可以将订单日期更改为按季度汇总，或者将数量从总和更改为平均值。

要更改聚合，请在自定义面板中选择该字段，然后选择其他聚合类型。

重置为默认视图

要放弃所有自定义设置并返回到作者的原始配置，请选择任意列标题菜单，然后选择 “重置视觉效果”。

保存您的自定义设置

您的自定义设置会自动保存。当你返回仪表板时，你的个性化视图会被保留下来，你无需在每次打开仪表板时都重新应用设置。

共享自定义视图

您可以通过以下方式与其他读者共享您的自定义视图：

- 共享此视图-生成一个链接，保留您当前的筛选条件、列选择和排序。其他打开该链接的用户会看到相同的视图。这对于临时协作很有用。
- 书签-将您的自定义设置保存为书签以供重复使用。书签可以捕获视觉自定义和应用的过滤器，因此您可以随时返回到首选视图。书签可以是私密的，也可以在团队之间共享。

导出自定义视图

您可以按以下格式安排和导出自定义表或数据透视表：

- PDF
- CSV
- Excel

这对于与没有 Amazon Quick Sight 访问权限的利益相关者共享数据或进行离线分析非常有用。

嵌入行为

在应用程序中嵌入表和数据透视表时，自定义的可用性和持久性取决于嵌入方法。

- 视觉嵌入（注册用户或匿名用户）-您可以自定义视觉效果。自定义设置不会保留 — 页面重新加载时会显示原始仪表板。
- 为注册用户嵌入仪表板-您可以自定义视觉效果。如果通过嵌入选项启用状态持久性，则在重新加载时会保留您的自定义视图。如果未启用状态持久性，则会显示原始仪表板。
- 匿名用户的仪表板嵌入-您可以自定义视觉效果。自定义设置不会保留 — 页面重新加载时会显示原始仪表板。

S `createSharedView` DK 函数支持从自定义的嵌入式仪表板生成共享视图。

限制

- 只有表格和数据透视表才支持读者自定义。其他视觉类型，例如条形图、折线图和 KPI，不支持读者级别的自定义。
- 可供读者添加或删除的字段由仪表板作者控制。如果您需要访问不可用的字段，请联系仪表板作者。

在 Amazon Quick Sight 中与像素完美报告互动

要访问受邀分享的 pixel perfect 报告，请按照邀请电子邮件中的说明进行操作。如果像素完美报告嵌入到您已经可以访问的应用程序或网站中，则还可以访问该报告。

要使像素完美报告适合您的屏幕，请打开右上角的 “查看” 菜单，然后选择 “适合窗口”。您也可以通过报告左上角的加号（+）和减号（-）图标分别进行放大和缩小。

导出和打印亚马逊 Quick Sight 报告

Pixel perfect 报告专为从特定时间点查看而设计。这些报告或快照可以以 PDF 或 CSV 格式打印或下载。

将像素完美报告导出为 PDF

1. 从要导出的像素完美报告中，选择右上角的导出图标。
2. 选择生成 PDF。
3. 当你选择 “生成 PDF” 时，Quick Sight 将开始准备像素完美报告以供下载。当报告就绪时，会显示一个提示您的 PDF 已准备就绪的弹出窗口。
4. 有两种方法可以下载报告：
    - 在绿色弹出窗口中选择立即下载。

- 选择右上角的导出图标，然后选择查看下载，以查看和下载所有可供下载的报告。

将像素完美报告导出为 CSV

1. 在要导出的报告中，选择右上角的计划图标，然后选择近期快照。
2. 在右侧显示的近期快照菜单中，快照按最近生成到最早生成的顺序排序。快照最多可存储 1 年。找到要下载的报告，然后选择报告右侧的下载图标。
3. 在出现的报告弹出窗口中，选择要下载的报告版本旁边的下载图标。您可以选择以 CSV 格式下载报告，也可以以 PDF 格式下载报告。

打印像素完美报告

1. 在要打印的报告中，选择右上角的导出图标，然后选择打印。
2. 选择打印后，将显示浏览器的打印机弹出窗口。从这里，您可以像在浏览器上打印其他任何内容一样打印 PDF。

订阅 Amazon Quick Sight 控制面板电子邮件和提醒

使用 Amazon Quick Sight，您可以订阅某些事件的更新，例如控制面板更新和异常警报。

主题

- 注册控制面板电子邮件
- 注册异常警报

注册控制面板电子邮件

您可以注册以获取报告格式的控制面板，并通过电子邮件接收该控制面板。您还可以配置您的报告设置。

更改控制面板的订阅和报告设置

1. 打开一个与您共享的控制面板。
2. 选择右上角的计划图标，然后在下拉列表中选择计划。
3. 计划窗格显示在右侧。此窗格显示您已订阅或可以订阅的所有不同计划报告。导航到所需的报告，然后切换开关以订阅或取消订阅该报告。

注册异常警报

在具有针对异常检测配置的叙述洞察的控制面板上，您可以注册以接收异常和贡献分析的警报。在更新异常时，您会收到异常警报。警报电子邮件显示异常总数，并根据您的个人警报配置提供前五个异常的详细信息。如果贡献分析配置为与异常检测一起运行，则在更新它时您会收到关键驱动因素贡献分析。

设置异常警报

1. 打开一个与您共享的控制面板。
2. 您可以从两个屏幕之一配置警报。选择下列选项之一，然后执行下一个步骤：
   - 在控制面板中，找到感兴趣的异常小组件。选择它以使其周围有一个突出显示的框。
   - 如果您在控制面板中并打开了探索异常页面，则无需返回控制面板视图即可配置警报。
3. 在右上角，选择配置警报。Alert (警报) 配置屏幕随即出现。
4. 对于严重性，请选择要查看的最低级别的意义。

   对于 Direction (方向)，选择获取有关 Higher than expected (高于预期) 或 Lower than expected (低于预期) 的异常的警报。您也可以选择 [ALL] ([全部]) 以接收有关所有异常的警报。
5. 选择 OK (确定) 以确认您的选择。
6. 要停止接收异常警报，请找到控制面板中的异常小组件，并使用铃铛图标来取消订阅。您也可以使用警报电子邮件底部的 To manage this alert (管理此警报) 链接。

在 Amazon Quick Sight 中创建读者生成的报告

如果 Amazon Quick 作者为 Quick Sight 像素完美报告设置了提示报告，则 Quick Sight 控制面板查看者可以使用该提示为自己安排报告。有关像素完美报告提示的更多信息，请参阅设置分页报告的提示。

使用以下部分来了解如何创建和修改读者生成的报告。

主题

- 创建读者生成的报告
- 正在加载 Quick Sight 阅读器生成的报告的已保存视图
- 更新计划读者生成的报告的视图
- 更新读者生成的报告计划

创建读者生成的报告

使用以下过程创建读者生成的报告。

创建读者生成的报告

1. 打开 Quick 控制台。
2. 打开要为其创建报告的控制面板。
3. 选择控制面板页面顶部的计划。
4. 此时将打开计划窗格。要添加新的报告计划，请选择添加。如果您没有看到 “添加” 按钮，则说明仪表板不包含像素完美表，或者您的 Quick 帐户中没有添加 Pixel 完美报告。有关分页报告附加组件的更多信息，请参阅开始使用。
5. 对于计划名称，输入新计划的名称。计划名称最多可包含 100 个字符。
6. 对于描述，选择希望报告使用的查看选项。您可以从以下视图中进行选择：
   - 自定义视图 – 控制面板的当前视图。
   - 原始视图 – 作者发布的控制面板视图。
7. 在 “内容” 中，选择要为其生成 PDF 报告的像素完美报告表。
8. 对于日期，选择要接收报告的频率。可用于电子邮件报告的计划选项如下：
   - 一次（不重复）– 仅在您选择的日期和时间发送一次报告。
   - 每天 – 在您选择的时间每天重复发送。
   - 每周 – 每周的同一天或几天在您选择的时间重复发送。您也可以使用此选项以每周为间隔发送报告，例如每隔一周或每三周。
   - 每月 – 每月的同一天在您选择的时间重复发送。您也可以使用此选项在每月的特定日期发送报告，例如每个月的第二个星期三或最后一个星期五。
   - 每年 – 每年选定的一个或多个月份的同一天，在您选择的时间重复发送。您也可以使用此选项在特定日期或选定月份中的几组日期发送报告。例如，您可以将报告配置为在每年 1 月、3 月和 9 月的第一个星期一、7 月 14 日或每年 2 月、4 月和 6 月的第二天发送。
   - 自定义 – 配置您的计划报告来契合自己的业务需求。

   计划的报告将在指定时间起 1 小时内发送。高峰时段可能会出现延误。
9. 在 “电子邮件” 选项卡中，为 E-mail 主题行输入自定义主题行，或将其留空以使用报告标题。
10. 输入您要接收报告的用户或群组的 “快捷群组” 名称的电子邮件地址。
11. 对于电子邮件标头，请输入您希望电子邮件报告显示的标头。

12. （可选）对于E-mail 正文，请将其留空或输入要显示在电子邮件开头的自定义消息。
13. （可选，推荐）要在保存更改之前发送报告示例，请选择发送测试报告。
14. 请执行以下操作之一：

    - （推荐）选择保存确认自己的输入。
    - 要立即发送报告，请选择保存并立即运行。即使您计划的开始日期是将来的日期，报告也会立即发送。

保存报告计划后，该计划将显示在计划窗格中。读者生成的报告仅供创建它们的用户使用，并且不能共享。

正在加载 Quick Sight 阅读器生成的报告的已保存视图

Amazon Quick 读者可以使用 “计划” 窗格加载已创建或接收的任何预定像素完美报告的保存视图。使用以下过程加载计划报告的已保存视图。

加载计划报告的已保存视图

1. 打开 Quick 控制台。
2. 打开包含要更改的报告的控制面板。
3. 选择控制面板页面顶部的计划。
4. 此时将打开计划窗格。找到要更改的计划，然后选择报告旁边的省略号（三个点）图标以打开计划菜单，然后选择详细信息。
5. 选择加载已保存视图。将呈现用于所选计划的控制面板的已保存视图。拍摄控制面板快照时处于活动状态的所有筛选条件值都将应用于控制面板。当加载已保存的控制面板视图时，读者当前的控制面板视图将会丢失。

更新计划读者生成的报告的视图

Amazon Quick 阅读器在 Quick Sight 中创建报告后，他们可以使用 “计划” 窗格更新计划报告中使用的控制面板视图。使用以下过程来更新计划报告的控制面板视图。

更改计划报告的控制面板视图

1. 打开 Quick 控制台。
2. 打开包含要更改的报告的控制面板。
3. 选择控制面板页面顶部的计划。

4. 此时将打开计划窗格。找到要更改的计划，然后选择报告旁边的省略号（三个点）图标以打开计划菜单，然后选择详细信息。
5. 选择加载已保存视图。将呈现用于所选计划的控制面板的已保存视图。拍摄控制面板快照时处于活动状态的所有筛选条件值都将应用于控制面板。当加载已保存的控制面板视图时，读者当前的控制面板视图将会丢失。
6. 更新要更改的控制面板筛选条件。
7. 选择控制面板页面顶部的计划。
8. 此时将打开计划窗格。找到要更改的计划，然后选择报告旁边的省略号（三个点）图标以打开计划菜单，然后选择编辑。
9. 导航到控制面板视图部分，然后选择自定义视图。您更新的新筛选条件值将应用于控制面板报告。
10. 选择保存以更新计划。

更新读者生成的报告计划

创建读者生成的报告后，Amazon Quick 读者可以使用 “计划” 窗格将报告计划设置为活动或非活动状态。使用以下过程来更新读者生成的报告计划的活动状态。

1. 打开 Quick 控制台。
2. 打开包含要更改的报告的控制面板。
3. 选择控制面板页面顶部的计划以打开计划窗格。
4. 选择计划。
5. 导航至我的计划部分，找到要更新的计划。
6. 使用切换开关将报告计划设置为活动或非活动。
7. 完成对报告计划的更改后，关闭计划窗格。

为 Amazon Quick Sight 控制面板的视图添加书签

当您以 Amazon Quick 读者或作者的身份加载控制面板时，您可以创建书签来捕捉您感兴趣的特定视图。例如，您可以使用与原始发布的控制面板不同的特定筛选条件设置来为控制面板创建书签。执行此操作即可快速返回与您相关的数据。

创建书签后，您可以将其设置为在新会话中打开控制面板时看到的控制面板的默认视图。这不会影响其他人看到的控制面板视图。

您可以为控制面板创建最多 200 个书签，并通过 URL 链接与该控制面板的其他订阅用户共享。

Quick 控制台上提供仪表板书签。

目前不支持像素完美报告的仪表板书签。有关像素完美报告的更多信息，请参阅在 Amazon Quick Sight 中处理像素完美报告。

使用以下主题了解如何使用书签。

主题

- 在亚马逊 Quick Sight 中创建书签
- 在亚马逊 Quick Sight 中更新书签
- 在亚马逊 Quick Sight 中重命名书签
- 将书签设为 Amazon Quick Sight 中的默认视图
- 在 Amazon 快速浏览中共享书签
- 在亚马逊 Quick Sight 中删除书签

在亚马逊 Quick Sight 中创建书签

要为控制面板创建书签，请按照以下过程操作。

为控制面板创建书签

1. 打开要查看的已发布控制面板，更改其筛选条件或参数，或者选择所需的工作表。例如，您可以筛选感兴趣的区域，也可以使用控制面板上的工作表控件选择特定的日期范围。
2. 选择右上角的书签图标，然后选择添加书签。
3. 在打开的添加书签窗格中，输入书签的名称，然后选择保存。

   保存书签后，控制面板名称将更新为书签名称（位于左上角）。

   您可以通过选择右侧书签窗格中的原始控制面板，随时返回作者发布的原始控制面板视图。

在亚马逊 Quick Sight 中更新书签

您可以随时更改书签控制面板视图与更新书签，以便始终反映这些更改。

更新书签

1. 打开已发布控制面板，对筛选条件或参数作出必要的更改，或者选择一个工作表。

2. 选择右上角的书签图标。
3. 在打开的书签窗格中，选择要更新的书签的上下文菜单（三个竖直的点），然后选择更新。

   随即显示一条消息确认更新。

在亚马逊 Quick Sight 中重命名书签

要重命名书签，请按照以下过程操作。

重命名书签

1. 在已发布的控制面板中，选择右上角的书签图标，打开书签窗格。
2. 在书签窗格中，选择要重命名的书签的上下文菜单（三个竖直的点），然后选择重命名。
3. 在重命名书签窗格中，输入书签的名称，然后选择保存。

将书签设为 Amazon Quick Sight 中的默认视图

默认情况下，当您更新仪表板时，Quick Sight 会记住这些更改，并在您关闭仪表板后保留这些更改。这样，当您再次打开控制面板时，可以从中断处继续加载。您可以改为将书签设置为控制面板的默认视图。如果这样做，无论您在上次会话中做过什么更改，任何时候打开控制面板都会显示书签视图。

将书签设置为控制面板的默认视图

1. 在已发布的控制面板中，选择右上角的书签图标，打开书签窗格。
2. 在书签窗格中，选择要设置为默认视图的书签的上下文菜单（三个竖直的点），然后选择设置为默认。

在 Amazon 快速浏览中共享书签

创建书签后，您可以与其他有权查看控制面板的人共享该视图的 URL 链接。然后，他们可以将该视图保存为自己的书签。

与控制面板的其他订阅用户共享书签

1. 在已发布的控制面板中，选择右上角的书签图标，打开书签窗格。
2. 在书签窗格中，选择要共享的书签，使控制面板更新为该视图。
3. 选择右上角的共享图标，然后选择共享此视图。

您可以复制 Quick Sight 提供的 URL 链接，然后将其粘贴到电子邮件或即时消息中，以便与他人共享。然后，URL 链接的接收者可以将视图保存为自己的书签。有关共享控制面板视图的更多信息，请参阅 分享你对 Amazon Quick Sight 控制面板的看法。

在亚马逊 Quick Sight 中删除书签

按照以下过程删除书签。

删除书签

1. 在已发布的控制面板中，选择右上角的书签图标，打开书签窗格。
2. 在书签窗格中，选择要删除的书签的上下文菜单（三个竖直的点），然后选择删除。
3. 在打开的删除书签窗格中，选择是，删除书签。

在 Amazon Quick Sight 中使用机器学习 (ML) 获得见解

Amazon Quick Sight 使用机器学习来帮助您发现数据中隐藏的见解和趋势，识别关键驱动因素并预测业务指标。您还可以在嵌入控制面板的自然语言叙述中使用这些见解。

Amazon Quick Sight Enterprise Edition 使用机器学习 (ML) 和自然语言功能，带您超越描述和诊断分析，让您进入预测和决策阶段。您可以一目了然地了解数据，分享调查结果，并发现可实现目标的最佳决策。无需开发团队和技术部门创建必要的机器学习模型和算法即可实现此目的。

您可能已构建可视化内容来回答有关发生的事情、时间、地点的问题并提供调查下钻和模式识别。借助 ML Insights，您可以避免手动花费数小时的时间来进行分析和调查。您可以从自定义的上下文相关叙述（称为自动叙述）列表中进行选择，然后将其添加到分析中。除了选择自动叙述以外，您还可以选择查看预测、异常以及影响因素。您还可以添加以简单语言说明要点的自动叙述，从而为您的公司提供单个数据驱动的事实。

随着时间的流逝和数据在系统中流动，Amazon Quick Sight 会不断学习，从而提供更相关的见解。不是确定数据意味着什么，而是您可以确定使用它提供的信息做什么。

借助基于机器学习的共享基础，您的所有分析师和利益相关者都可以查看基于数百万个指标构建的趋势、异常、预测和自定义叙述。他们可以查看根本原因，考虑预测，评估风险和做出明智、正当的决策。

您可以创建如下所示的控制面板，无需手动分析，无需自定义开发技能，也无需了解机器学习建模或算法。所有这些功能都内置在 Amazon Quick Sight 企业版中。

> **Note**
>
> 在整个产品中根据需要使用机器学习功能。主动使用机器学习的功能如此处所标记。

借助 ML Insights，Amazon Quick Sight 提供了三个主要功能：

- ML-powered 异常检测 — Amazon Quick Sight 使用亚马逊久经考验的机器学习技术来持续分析您的所有数据，以检测异常（异常值）。您可以识别业务指标的任何显著变化（例如超出预期的销售或网站流量下降）的首要驱动因素。Amazon Quick Sight 在数百万个指标和数十亿个数据点上使用随机剪辑森林算法。这样做使您能够获得通常埋藏在聚合中、不可通过手动分析获取的深入见解。
- ML-powered 预测 — Amazon Quick Sight 使非技术用户能够自信地预测其关键业务指标。内置的 ML 随机砍伐森林算法自动处理复杂的真实世界的场景，例如检测季节性和趋势、排除离群值以及输入缺失值。您可以通过简单的点击来与数据进行交互。
- 自述 — 通过在 Amazon Quick Sight 中使用自动叙述，您可以构建包含嵌入式叙述的丰富仪表板，用通俗易懂的语言讲述您的数据故事。这样做可以节省通过图表和表进行筛选以提取要报告的关键见解的数小时时间。它还实现了在组织内分享对数据的了解，以便您可以更快地做出决策。您可以使用建议的自动叙述，也可以自定义计算和语言以满足您的独特要求。Amazon Quick Sight 就像为您的所有用户提供个人数据分析师一样。

主题

- 了解 Amazon Quick Sight 使用的机器学习算法
- 在 Amazon Quick Sight 中使用机器学习见解的数据集要求
- 在 Amazon Quick Sight 中使用见解
- 使用 Amazon Quick Sight 创建自动叙事
- 使用 ML-powered 异常检测来检测异常值
- 使用 Amazon Quick Sight 预测和创建假设情景

了解 Amazon Quick Sight 使用的机器学习算法

您不需要任何机器学习方面的技术经验即可使用 Amazon Quick Sight 中的 ML-powered 功能。本节深入讨论该算法的技术细节，适用于那些希望详细了解该算法的工作原理的人员。不需要阅读该信息即可使用这些功能。

Amazon Quick Sight 使用随机砍伐森林 (RCF) 算法的内置版本。以下各节解释了这意味着什么，以及如何在 Amazon Quick Sight 中使用它。

首先，让我们看一下涉及的一些术语：

- 异常 – 由于与同一样本中的大多数其他内容不同而被划分出来的某些内容。也称为异常值、例外、偏差等。
- 数据点 – 数据集中的一个独立单元，或者简而言之，一行。不过，如果在不同维度上使用度量，则一个行可能具有多个数据点。
- 决策树 – 是一种可视化算法决策过程的方法，用于评估数据中的模式。
- 预测 – 根据当前和过去的行为预测将来的行为。
- 模型 – 算法的数学表示形式或算法学习的内容。
- 季节性 – 在时间序列数据中循环发生的重复行为模式。
- 时间序列 – 一个字段或列中的日期或时间数据的有序集合。

主题

- 异常检测与预测之间有何区别？
- 什么是 RCF？
- RCF 如何应用于检测异常
- RCF 如何应用于生成预测
- 机器学习和 RCF 参考

异常检测与预测之间有何区别？

异常检测确定异常值及其贡献驱动因素，用于回答“发生了什么不常发生的情况？” 预测回答问题“如果一切继续按预期发生，将来会发生什么情况？” 允许预测的数学还使我们能够询问“如果一些事情发生了变化，则会发生什么情况？”

异常检测和预测都是从检查当前已知数据点开始的。Amazon Quick Sight 异常检测从已知数据开始，因此它可以确定已知集之外的内容，并将这些数据点识别为异常（异常值）。Amazon Quick Sight预测不包括异常数据点，并坚持已知模式。预测关注数据分布的既定模式。而异常检测关注偏离预期的数据点。每种方法从不同的方向接近决策制定。

什么是 RCF？

随机砍伐森林 (RCF) 是一种特殊类型的随机森林 (RF) 算法，是一种在机器学习中广泛使用且获得成功的技术。它需要使用一组随机数据点，将它们砍伐为相同数量的点，然后构建一组模型。相比之下，模型对应于决策树，因此被命名为森林。由于无法以增量方式轻松更新 RF，因此，使用在树构造中旨在允许增量更新的变量发明了 RCF。

作为非监督型算法，RCF 使用聚类分析检测时间序列数据中的峰值、周期性或季节性中断以及数据点异常。随机砍伐森林可用作动态数据流（或时间索引的数值序列）的概要或概述。有关流的问题答案来自于该概要。以下特性描述了流以及我们如何与异常检测和预测建立关联：

- 流式处理算法 是一种占用内存较少的在线算法。在线算法在看到第 (t+1) 个点之前就按时间 t 索引的输入点做出决策。小内存允许以低延迟生成答案的敏捷算法并允许用户与数据交互。
- 在异常检测和预测中需要尊重在线 算法中按时间进行的排序。如果我们已经知道后天会发生什么，那么预测明天会发生什么就不是预测，而只是插入一个未知的缺失值。同样，今天引入的新产品可能是异常，但不一定在下一个季度末仍然是异常。

RCF 如何应用于检测异常

人类可以轻松地辨别与其余数据不同的数据点。通过构建决策树的“森林”，然后监控新数据点如何更改森林，RCF 做着相同的事情。

异常是一个数据点，会将您的注意力从正常点上移开，比如黄色花田里一朵红花的图像。此“注意力转移”编码为树（即 RCF 中的模型）的（预期）位置被输入点占据。理念是创建其中每个决策树均来自为训练算法而采样的数据分区的森林。在更技术的角度看，每个树为样本生成特定类型的二进制空间分区树。当 Amazon Quick Sight 对数据进行采样时，RCF 会为每个数据点分配一个异常分数。它为看似异常的数据点提供较高的分数。该分数与树中的点的最终深度大致成反比。Random Cut Forest 通过从组成的每棵树计算平均分数，并根据样本大小缩放结果，从而分配异常分数。

将聚合不同模型的投票或分数，因为每个模型本身是一种弱预测器。当数据点的分数与最近的分数明显不同时，Amazon Quick Sight 会将其识别为异常。划定为异常的内容取决于应用程序。

论文 Random Cut Forest Based Anomaly Detection On Streams 提供了此先进在线异常检测（时间序列异常检测）的多个示例。RCF 用于数据的连续分段或“瓦形”，其中直接分段中的数据充当最近分段的上下文。以前版本的RCF-based 异常检测算法得分很高。Amazon Quick Sight 中的算法还提供了当前扩展环境中异常的大致位置。此大致位置在检测异常存在延迟的场景中非常有用。出现延迟是因为任何算法都需要将“以前看到的偏差”描绘为“异常偏差”，这在一些时间后进行。

RCF 如何应用于生成预测

要预测静止时间序列中的下一个值，RCF 算法回答问题“在我们具有候选值后，最可能实现什么？” 它使用 RCF 中的单个树搜索最佳候选项。将聚合不同树中的候选项，因为每个树本身是弱预测器。聚合还允许生成分位数错误。此过程重复 t 次来预测未来的第 t 个值。

Amazon Quick Sight 中的算法叫做 BIFOCAL。它使用两个 RCF 来创建经过校准 BI-FOrest 的架构。第一个 RCF 用于筛选出异常并提供弱预测，该预测由第二个 RCF 纠正。总之，此方法提供了比其他广泛可用的算法（如 ETS）显著可靠的预测。

Amazon Quick Sight 预测算法中的参数数量明显少于其他广泛使用的算法。这样，它就现成可用，无需人针对大量时间序列数据点进行调整。随着更多数据在特定时间序列中积累，Amazon Quick Sight 中的预测可以根据数据漂移和模式变化进行调整。对于显示趋势的时间序列，首先执行趋势检测以使序列成为静止的。将使用趋势投影回该静止序列的预测。

由于算法依赖高效的在线算法 (RCF)，它可以支持交互式“假设”查询。在这些中，一些预测可更改并视为假设来提供条件预测。这是在分析过程中探索“假设”场景的能力来源。

机器学习和 RCF 参考

要了解更多有关机器学习和此算法的信息，我们推荐以下资源：

- 可靠的随机砍伐森林 (RRCF)：没有数学说明一文提供了清晰的说明但没有数学方程式。
- The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction, Second Edition (Springer Series in Statistics) 一书提供了机器学习的全面基础。
- Random Cut Forest Based Anomaly Detection On Streams，这是一篇学术论文，深入介绍了异常检测和预测技术并提供了示例。

其他 Amazon 服务中出现了不同的区域合作框架方法。如果要了解如何在其他服务中使用 RCF，请参阅以下内容：

- 适用于 Apache Flink 的 Amazon 托管服务 SQL 参考：RANDOM_CUT_FOREST 和 RANDOM_CUT_FOREST_WITH
- Amazon SageMaker 开发者指南：随机砍伐森林 (RCF) 算法。Machine Learning for Business（2018 年 10 月）中的随机砍伐森林算法一章中也解释了这种方法。

在 Amazon Quick Sight 中使用机器学习见解的数据集要求

要开始使用 Amazon Quick Sight 的机器学习功能，您需要连接或导入数据。您可以使用现有的 Amazon Quick Sight 数据集或创建一个新的数据集。您可以直接查询您的 SQL-compatible 来源，也可以将数据提取到SPICE。

数据必须具有以下属性：

- 至少一个指标（例如，销售额、订单数、发货单位数、注册量等）。
- 至少一个类别维度（例如，产品类别、通道、分段、行业等）。将忽略具有 NULL 值的类别。
- 异常检测至少需要 15 个数据点才能进行训练。例如，如果您的数据粒度是每日，则需要至少 15 天的数据。如果粒度是每月，您至少需要 15 个月的数据。
- 数据越多，预测效果越好。确保您的数据集具有足够的历史数据，以实现最佳结果。例如，如果您的数据粒度是每日，则需要至少 38 天的数据。如果粒度是每月，您至少需要 43 个月的数据。下面是每种时间粒度的要求：
  - 年：32 个数据点
  - 季度：35 个数据点
  - 月：43 个数据点
  - 周：35 个数据点
  - 日：38 个数据点
  - 小时：39 个数据点
  - 分钟：46 个数据点
  - 秒：46 个数据点
- 如果您要分析异常或预测，则还需要至少一个日期维度。

如果您没有数据集来开始，可以下载此示例数据集：ML Insights 示例数据集 VI。在数据集就绪后，通过该数据集创建新分析。

在 Amazon Quick Sight 中使用见解

在 Amazon Quick Sight 中，您可以将现成的分析计算作为小工具添加到分析中。您可以通过两种方式使用见解：

- 建议的见解

Amazon Quick Sight 会根据其对您在视觉对象中输入的数据的解释来创建建议见解列表。该列表基于上下文而更改。换句话说，您可能会看到不同的建议，具体取决于您添加到视觉对象中的字段和您选择的视觉对象类型。例如，如果您具有时间序列可视化，则您的见解可能包含同期更改、异常和预测。在您将更多可视化添加到分析中时，会生成更多建议的见解。

- 自定义见解

  利用自定义见解，您可以创建自己的计算，使用自己的单词为显示在小部件中的字段提供上下文。在创建自定义见解后，您可以将其添加到分析中，然后选择要使用的计算类型。然后，您可以添加文本和格式以使其按所需方式显示。您还可以添加更多字段、计算和参数。

您可以将建议的见解和自定义见解的任意组合添加到分析中，来创建最符合您的目的的决策环境。

主题

- 添加建议的洞察
- 将自定义洞察添加到分析中

添加建议的洞察

使用以下过程将建议的见解添加到分析中。

在开始之前，请确保您的数据集符合在 Amazon Quick Sight 中使用机器学习见解的数据集要求中列出的条件。

1. 从向视觉对象中添加了几个字段的分析开始。
2. 在左侧，选择 Insights (见解)。Insights (见解) 面板将打开并显示随时可用的建议的见解列表。

   每个视觉对象还会在其顶部边界显示一个小框来显示有多少个见解可用于该视觉对象。您可以选择此框以打开 Insights (见解) 面板，然后它打开您最近打开的视图。

   向下滚动以预览更多见解。

   显示的见解是由您选择在视觉对象中包含的字段的数据类型控制的。每次更改您的视觉对象时都会生成此列表。如果您进行了更改，请检查 Insights (见解) 以查看新见解。要获得特定的见解，请参阅将自定义洞察添加到分析中。
3. （可选）为见解之一打开包含更多选项的上下文菜单。为此，请选择洞察右上角的省略号（...）。

   每种见解类型的选项有所不同。您可以与之交互的选项包括：

- 更改时间序列聚合 – 更改为年、季度、月、周、日、小时或分钟。
- 分析指标的促进因素 – 选择要分析的促进因素和时间范围。
- 显示所有异常 – 浏览此时间范围内的异常。
- 编辑预测 – 选择预测长度、预测间隔和季节性。
- 聚焦或排除 – 放大或缩小您的维度数据。
- 显示详细信息 – 查看有关最近的异常（异常值）的更多信息。
- 提供有关见解在分析中的实用性的反馈。

4. 通过选择洞察标题旁边的加号（+）来将建议的洞察添加到分析中。
5. （可选）将见解添加到分析中后，自定义您希望其显示的叙述。为此，请选择 v 形视觉对象菜单，然后选择 Customize narrative (自定义叙述)。有关更多信息，请参阅 使用 Amazon Quick Sight 创建自动叙事。

   如果您的见解针对异常（异常值），则还可以更改异常检测作业的设置。为此，请选择 Configure anomaly (配置异常)。有关更多信息，请参阅 为 ML-powered 异常值分析设置异常检测。
6. （可选）要从分析中删除见解，请选择视觉对象右上角的 v 形视觉对象菜单。然后选择删除。

将自定义洞察添加到分析中

如果您不想使用任何建议的见解，可以创建自己的自定义见解。使用以下过程创建自定义计算见解。

1. 从现有分析开始。在顶部菜单栏上，选择添加 +。然后选择 Add Insight (添加见解)。

   将向分析中添加新见解的容器。
2. 请执行以下操作之一：

   - 从列表中选择要使用的计算。在您选择每个项目时，会显示该见解的输出示例。在找到要使用的项目时，请选择 Select (选择)。
   - 退出该屏幕并手动自定义见解。未配置的见解具有 Customize insight (自定义见解) 按钮。选择该按钮以打开 Configure narrative (配置叙述) 屏幕。有关使用表达式编辑器的更多信息，请参阅使用 Amazon Quick Sight 创建自动叙事。

   由于将要启动见解创建，它不基于现有的视觉对象。将见解添加到分析中时，它会显示一条注释，指示完成您的请求所需的数据种类。例如，它可能要求 1 dimension in Time (1 个时间维度)。在这种情况下，您向 Time (时间) 字段井中添加维度。

3. 在您具有正确数据后，按照任何剩余屏幕提示完成自定义见解的创建。
4. （可选）要从分析中删除见解，请选择视觉对象右上角的 v 形视觉对象菜单。然后选择删除。

使用 Amazon Quick Sight 创建自动叙事

自动叙述 是一个自然语言摘要小部件，它显示描述性文本而不是图表。您可以将这些小部件嵌入整个分析中以突出显示关键见解和注解。您不必通过视觉对象、向下钻取、比较值和重新检查想法来进行筛选以得出结论。您还不必尝试理解数据的含义，或与同事讨论不同的解释。相反，您可以通过数据来推断结论，并将其显示在简明陈述的分析中。单个解释可由每个人分享。

Amazon Quick Sight 会自动解释控制面板中的图表和表格，并以自然语言提供许多建议的见解。您可选择的建议的见解是现成的，并附带有单词、计算和函数。但如果您愿意，也可以更改它们。您还可以设计自己的见解。作为控制面板的作者，您可以充分灵活地自定义计算和语言以满足您的需求。您可以使用叙述来用普通语言有效地描述数据。

> **Note**
>
> 叙述独立于机器学习。仅在您向它们添加了预测或异常（异常值）计算时，它们才使用 ML。

主题

- 包含自动叙述的洞察
- 使用叙述表达式编辑器
- 表达式编辑器工作区
- 添加 URL
- 使用自动叙述计算

包含自动叙述的洞察

在分析中添加见解（也称为自动叙述）时，您可以从以下模板中进行选择。在下面的列表中，它们通过示例进行定义。每个定义包含自动叙述正常工作所需的最少字段的列表。如果您仅使用 Insights (见解) 选项卡上的建议见解，请选择相应的字段以在建议的见解列表中显示见解。

有关自定义自动叙述的更多信息，请参阅使用自动叙述计算。

- 排名最后 – 例如，按销售收入排序的最后三个州。要求您在 Categories (类别) 字段井中具有至少一个维度。

- 最小变化者 – 例如，按销售收入排序的最后三种所售产品。要求您在 Time (时间) 字段井中具有至少一个维度，并在 Categories (类别) 字段井中具有至少一个维度。
- 预测（ML-powered 见解）— 例如，“预计2016年1月的总销售额为58,613美元。” 要求您在 Time (时间) 字段井中具有至少一个维度。
- 增长率 – 例如“销售额的 3 个月复合增长率为 22.23%。” 要求您在 Time (时间) 字段井中具有至少一个维度。
- 最大值 – 例如“最高月份为 2014 年 11 月，销售额为 112326 美元。” 要求您在 Time (时间) 字段井中具有至少一个维度。
- 指标比较 – 例如“2014 年 12 月的总销售额为 90474 美元，比目标的 81426 美元高 10%。” 要求您在 Time (时间) 字段井中具有至少一个维度，并在 Values (值) 字段井中具有至少两个度量。
- 最小值 – 例如“最低月份为 2011 年 2 月，销售额为 4810 美元。” 要求您在 Time (时间) 字段井中具有至少一个维度。
- 异常检测（ML-powered insight）— 例如，2019年1月3日总销售额中排名前三的异常值及其促成因素。要求您在 Time (时间) 字段井中具有至少一个维度，在 Values (值) 字段井中具有至少一个度量，并在 Categories (类别) 字段井中具有至少一个维度。
- 同期增长率 – 例如“2014 年 11 月的总销售额从 77793 美元增加到 112326 美元，增加了 44.39%（34532 美元）。” 要求您在 Time (时间) 字段井中具有至少一个维度。
- 同期迄今为止 ——例如，“2014年11月30日的Year-to-date销售额增长了25.87%（合132,236美元），从511,236美元增至643,472美元。” 要求您在 Time (时间) 字段井中具有至少一个维度。
- 排名最前 – 例如，按销售收入排序的前三个州。要求您在 Categories (类别) 字段井中具有至少一个维度。
- 最大变化者 – 例如，2014 年 11 月按销售收入排序的最热卖产品。要求您在 Time (时间) 字段井中具有至少一个维度，并在 Categories (类别) 字段井中具有至少一个维度。
- 总聚合 – 例如“总收入为 2297200 美元。” 要求您在 Time (时间) 字段井中具有至少一个维度，并在 Values (值) 字段井中具有至少一个度量。
- 唯一值 – 例如“`Customer_IDs` 中有 793 个唯一值。” 要求您在 Categories (类别) 字段井中具有至少一个维度。

使用叙述表达式编辑器

以下演练显示了如何自定义叙述的示例。在本示例中，我们使用同期增长率计算类型。

1. 从现有分析开始。向它添加同期增长率见解。执行此操作的最简单方法是选择 + 图标，再选择 Add insight (添加见解)，然后从列表中选择见解类型。要了解可添加为自动叙述的计算见解类型，请参阅包含自动叙述的洞察。

   选择一种见解类型后，选择 Select (选择) 以创建小部件。要创建空叙述，请关闭此屏幕而不选择模板。要按照此示例操作，请选择 Period over period (同期增长率)。

   如果您在添加见解时选择了视觉对象，则字段井已预配置了日期、指标和类别的字段。这些来自您在创建见解时选择的可视化。可以根据需要自定义字段。

   您只能为新的或现有的见解（基于文本）小部件自定义叙述。您不能向现有视觉对象（基于图表）添加叙述，因为它是不同类型的小部件。

2. 通过选择视觉对象菜单，然后选择 Customize narrative (自定义叙述)，在表达式编辑器中编辑叙述。

   在此上下文中，Computations (计算) 是您可在模板中引用来描述数据的预定义计算（同期、期间至今、增长率、最大值、最小值、最大变化者等）。目前，Amazon Quick Sight 支持 13 种不同类型的计算，您可以将其添加到您的见解中。在此示例中，默认添加PeriodOverPeriod是因为我们从建议的见解面板中选择了 “按时间段划分” 模板。

3. 选择右下角的 Add computation (添加计算) 来添加新计算，然后从列表中选择一个。对于本演练，请选择 Growth rate (增长率)，然后选择 Next (下一步)。

4. 通过选择要计算的期间数来配置计算。默认值为 4，并且这适用于我们的示例。（可选）您可以在屏幕顶部更改计算的名称。但是，对于我们的目的，保留名称不变。

   > **Note**
   >
   > 您创建的计算名称在见解中是唯一的。您可以在叙述模板中引用多个相同类型的计算。例如，假设您具有两个指标：销售收入和销量。您可以为每个指标创建增长率计算，只要它们具有不同的名称。
   >
   > 但是，异常计算不与同一小部件中的任何其他计算类型兼容。异常检测必须独自存在于见解中。要在同一分析中使用其他计算，请将其放入与异常分开的见解中。

   要继续，请选择 Add (添加)。


5. 展开右侧的 Computations (计算)。属于叙述一部分的计算显示在列表中。在本例中，它是 an PeriodOverPeriodd GrowthRate。

6. 在工作区中，在最后的句点后添加以下文本，然后添加空格：**`Compounded growth rate for the last`**。

7. 接下来，要添加计算，请将光标停留在单词 last 之后的空格后。在右侧的下方 GrowthRate，选择名为 Time Periods 的表达式（只需单击一次即可添加）。

   这样做会插入表达式 GrowthRate.timePeriods，即您在配置中设置的周期数GrowthRate。

8. 用 **`days is`** （前后空格）完成句子，然后添加表达式 GrowthRate.compoundedGrowthRate.formattedValue，然后加上句点 (`.`)。从列表中选择表达式，而不是键入它。但是，您可以在添加之后编辑表达式的内容。



> **Note**
>
> formattedValue 表达式返回根据应用于字段上的指标的格式设置格式的字符串。要执行指标数学，请改用 value，这将原始值作为整数或小数返回。

9. 添加条件语句和格式。将光标放在模板末尾 `formattedValue` 表达式之后。如有必要，请添加空格。在 Edit narrative (编辑叙述) 菜单栏上，选择 Insert code (插入代码)，然后从列表中选择 Inline IF (内联 IF)。将打开表达式块。

10. 打开表达式块后，从表达式列表中选择GrowthRate复合GrowthRate值。在表达式末尾输入 **`>0`**。选择保存。不要移动您的光标。

    将为条件内容显示提示；输入 **`better than expected!`**，然后选择您刚才输入的文本，并使用顶部的格式工具栏使其变为绿色和粗体。

11. 通过重复上一步，为增长率没有那么好的情况添加另一个表达式块。但这一次，使它为 **<0** 并输入文本 **worse than expected**。使它为红色而不是绿色。
12. 选择保存。我们刚刚创建的自定义叙述应如下所示。



表达式编辑器为您提供了复杂的工具来自定义叙述。您还可以引用您为分析或控制面板创建的参数，并使用一组内置函数进行进一步自定义。

> **Tip**
>
> 要创建空叙述，请依次使用 + 图标和 Add insights (添加见解) 来添加见解。但不选择模板，只是关闭屏幕。
> 开始自定义叙述的最佳方法是使用现有模板来了解语法。

表达式编辑器工作区

使用表达式编辑器自定义叙述，以最好地满足您的业务需求。以下信息概述了表达式编辑器工作区，并列出了可为您的叙述配置的所有菜单选项。有关向您说明如何创建自定义叙述的演练，请参阅 使用叙述表达式编辑器。

在屏幕右侧是您可以添加到叙述中的项目列表：

- 计算 – 使用此选项可从该洞察提供的计算中进行选择。您可以展开此列表。
- 参数 – 使用此选项可选择分析中存在的参数。您可以展开此列表。
- 函数 – 使用此选项可以从可添加到叙述中的函数中进行选择。您可以展开此列表。
- 添加计算 – 使用此按钮可创建另一个计算。新计算将显示在 Computations (计算) 列表，随时可添加到见解中。

在叙述表达式编辑器的底部，有一个随您工作更新的叙述预览。如果您在叙述中引入错误或叙述为空，则此区域还会显示警报。要查看异常检测或预测等ML-powered 见解的预览，请在自定义叙述之前至少运行一次洞察力计算。

编辑工具位于屏幕顶部。它们提供以下选项：

- 插入代码 – 您可以从此菜单插入以下代码块：
  - 表达式 – 添加自由格式表达式。
  - 内联 IF – 添加与现有文本块内联显示的 IF 语句。
  - 内联 FOR – 添加与现有文本块内联显示的 FOR 语句。
  - 块 IF – 添加在单独的文本块中显示的 IF 语句。
  - 块 FOR – 添加在单独的文本块中显示的 FOR 语句。

  IF 和 FOR 语句允许您创建有条件格式化的内容。例如，您可以添加块 IF 语句，然后将其配置为将一个整数与计算得到的值进行比较。若要执行此操作，您可以使用以下步骤，使用叙述表达式编辑器中也展示了这些步骤：

  1. 打开右侧的计算菜单，然后从其中一个计算中选择一个蓝色突出显示的项目。这样做会将项目添加到叙述中。
  2. 在项目上单击一次以打开它。
  3. 输入您要执行的比较。表达式类似于如下：`PeriodOverPeriod.currentMetricValue.value>0`。
  4. 将此表达式保存在弹出编辑器中，该编辑器会提示您输入条件内容。
  5. 输入要在见解中显示的内容，然后按照您希望的显示方式进行格式化。或者，如果您愿意，您可以添加图像或 URL，或者为图像添加 URL。
- 段落 – 此菜单提供更改字体大小的选项：
  - H1 大标题
  - H2 标题
  - H3 小标题
  - ¶1 大段落
  - ¶2 段落
  - ¶3 小段落
- 字体 – 使用此菜单托盘可选择文本格式化选项。其中包括粗体、斜体、下划线、删除线、文本的前景颜色（字母本身）和文本的背景颜色。选择图标以打开某个选项；再次选择该图标可关闭该选项。
- 格式设置 – 使用此菜单托盘可以选择段落格式设置的选项，包括项目符号列表、左对齐、居中和右对齐。选择图标以打开某个选项，再次选择该图标可关闭选项。
- 图像 – 使用此图标添加图像 URL。只要链接可访问，图像就会显示在您的见解中。您可以调整图像的大小。要根据条件显示图像，请将图像放入 IF 块中。

- URL – 使用此图标可添加静态或动态 URL。您还可以将 URL 添加到图像。例如，您可以将交通指示灯图像添加到执行控制面板的洞察中，并提供指向红色、琥珀色和绿色条件的新工作表链接。

添加 URL

使用叙述表达式编辑器编辑菜单上的 URL 按钮，您可以将静态和动态 URL（超链接）添加到叙述中。您也可以使用以下键盘快捷键：⌘+⇧+L 或 Ctrl+⇧+L。

静态 URL 是不会更改的链接，始终打开相同的 URL。动态 URL 是根据您在设置时提供的表达式或参数进行更改的链接。它使用动态求值的表达式或参数构建。

以下是您可以在叙述中添加静态链接的示例：

- 在 IF 语句中，您可以在条件内容中使用 URL。如果您这样做，且有一个指标未能达到预期值，您的链接可以向用户发送一个 wiki，其中包含改进该指标的最佳实践列表。
- 您可以使用以下步骤，通过静态 URL 创建指向同一控制面板中另一个工作表的链接：
  1. 转到要链接到的工作表。
  2. 复制该工作表的 URL。
  3. 返回叙述编辑器，并使用刚刚复制的 URL 创建链接。

以下是您可以在叙述中添加动态链接的示例：

- 使用以下步骤通过查询搜索网站。
  1. 使用以下链接创建 URL。

     ```
     https://google.com?q=<<formatDate(now(),'yyyy-MM-dd')>>
     ```

     此链接向 Google 发送查询，其中包含的搜索文本是以下内容的计算值。

     ```
     formatDate(now(), 'yyyy-MM-dd')
     ```

     如果 now() 的值为 02/02/2020，则您叙述中的链接包含 https://google.com?q=2020-02-02。
- 创建更新参数的链接。为此，请创建或编辑链接并将 URL 设置为当前控制面板或分析的 URL。然后添加表达式，将参数值设置为末尾的值，例如 #p.myParameter=12345。

  假设以下是您开始使用的控制面板链接。

```
https://us-east-1.quicksight.aws.amazon.com/sn/
analyses/00000000-1111-2222-3333-44444444
```

如果您向其添加参数值赋值，则它看起来如下所示。

```
https://us-east-1.quicksight.aws.amazon.com/sn/
analyses/00000000-1111-2222-3333-44444444#p.myParameter=12345
```

有关 URL 中参数的更多信息，请参阅在 URL 中使用参数。

使用自动叙述计算

可以使用该部分帮助您了解在自定义自动叙述时可供使用的函数。仅当您希望更改或在默认计算上构建时才需要自定义叙述。

在创建自动叙述后，将打开表达式编辑器。您还可以通过依次选择视觉对象菜单和 Customize Narrative (自定义叙述) 来激活表达式编辑器。要在使用表达式编辑器时添加计算，请选择 + Add computation (+ 添加计算)。

您可以使用以下代码表达式构建自动叙述。可以从标记为 Insert code (插入代码) 的列表中获取这些表达式。代码语句可以内联方式（在句子中）或作为块（在列表中）显示。

- 表达式 – 创建您自己的代码表达式。
- IF – 在评估条件之后包括表达式的 IF 语句。
- FOR – 循环访问值的 FOR 语句。

您可以使用以下计算构建自动叙述。您可以使用表达式编辑器而不编辑任何语法，但如果您愿意，也可以自定义它。要与语法交互，请打开自动叙述表达式编辑器中的计算小部件。

主题

- ML-powered 异常值的异常检测
- 最小变化者计算
- 排名最低计算
- ML-powered 预测
- 增长率计算

- 最大值计算
- 指标比较计算
- 最小值计算
- 同期增长率计算
- 期初至今计算
- 最大变化者计算
- 排名最高计算
- 聚合总量计算
- 唯一值计算

ML-powered 异常值的异常检测

ML-powered 异常检测计算会在您的数据中搜索异常值。例如，您可以检测 2019 年 1 月 3 日总销售额的前三个异常值。如果启用贡献分析，您还可以检测每个异常值的关键驱动因素。

要使用该函数，您需要在 Time (时间) 字段井中具有至少一个维度，在 Values (值) 字段井中具有至少一个度量，并在 Categories (类别) 字段井中具有至少一个维度。配置屏幕提供了一个选项，用于分析其他字段作为关键驱动因素的贡献，即使这些字段不在字段井中。

有关更多信息，请参阅 使用 ML-powered 异常检测来检测异常值。

> **Note**
>
> 您不能将 ML-powered 异常检测添加到其他计算中，也不能向异常检测中添加其他计算。

计算输出

每个函数都会生成一组输出参数。您可以将这些输出添加到自动叙述以自定义它显示的内容。您也可以添加自己的自定义文本。

要找到输出参数，请打开右侧的 Computations (计算) 选项卡并找到您要使用的计算。计算的名称来自您创建见解时提供的名称。请通过只单击一次来选择输出参数。如果您单击两次，您将两次添加相同的输出。您可以使用显示在叙述后面的 **`bold monospace font`** 中的项目。

- `timeField` – 来自时间字段井。
  - **`name`** – 字段的格式化的显示名称。

  - **timeGranularity** – 时间字段粒度（DAY、YEAR 等等）。
- **categoryFields** – 来自类别字段井。
  - **name** – 字段的格式化的显示名称。
- metricField – 来自值字段井。
  - **name** – 字段的格式化的显示名称。
  - **aggregationFunction** – 用于指标的聚合（SUM、AVG 等等）。
- **itemsCount** – 此计算中包含的项目数。
- **items** – 异常项目。
  - timeValue – 日期维度中的值。
    - **value**— 异常点的 date/time字段（异常值）。
    - **formattedValue**— 异常时 date/time 字段中的格式化值。
  - **categoryName** – 类别的实际名称（cat1、cat2 等等）。
  - **direction** – x 轴或 y 轴上标识为异常的方向：HIGH 或 LOW。HIGH 表示“高于预期”。LOW表示“低于预期”。

    迭代项目时，AnomalyDetection.items[index].direction 可以包含 HIGH 或 LOW。例如，AnomalyDetection.items[index].direction='HIGH' 或 AnomalyDetection.items[index].direction=LOW。AnomalyDetection.direction 可以有一个 ALL 的空字符串。例如，AnomalyDetection.direction=''。
  - actualValue – 异常或异常值发生点处指标的实际值。
    - **value** – 原始值。
    - **formattedValue** – 指标字段格式化的值。
    - **formattedAbsoluteValue** – 指标字段格式化的绝对值。
  - expectedValue – 异常（异常值）发生点处指标的预期值。
    - **value** – 原始值。
    - **formattedValue** – 指标字段格式化的值。
    - **formattedAbsoluteValue** – 指标字段格式化的绝对值。

最小变化者计算

最小变化者计算按日期计算自动叙述的数据集中排名最低的请求类别数。例如，您可以创建一个计算，查找销售收入最低的三种所售产品。

要使用该函数，要求在 Time (时间) 字段井中具有至少一个维度并在 Categories (类别) 字段井中具有至少一个维度。

参数

name

您分配或更改的唯一描述性名称。如果您未创建自己的名称，则会分配一个名称。您可以稍后编辑它。

日期

您要排名的日期维度。

类别

您要排名的类别维度。

值

计算所基于的聚合度量。

Number of movers (变化者数)

要显示的排名结果数。

Order by (排序依据)

要使用的顺序：百分比差值或绝对差值。

计算输出

每个函数都会生成一组输出参数。您可以将这些输出添加到自动叙述以自定义它显示的内容。您也可以添加自己的自定义文本。

要找到输出参数，请打开右侧的 Computations (计算) 选项卡并找到您要使用的计算。计算的名称来自您创建见解时提供的名称。请通过只单击一次来选择输出参数。如果您单击两次，您将两次添加相同的输出。以粗体显示的项目可用于叙述中。

> **Note**
>
> 这些输出参数与最大变化者计算返回的输出参数相同。

- `timeField` – 来自时间字段井。

- **name** – 字段的格式化的显示名称。
- **timeGranularity** – 时间字段粒度（DAY、YEAR 等等）。

- categoryField – 来自类别字段井。
  - **name** – 字段的格式化的显示名称。
- metricField – 来自值字段井。
  - **name** – 字段的格式化的显示名称。
  - **aggregationFunction** – 用于指标的聚合（SUM、AVG 等等）。
- startTimeValue – 日期维度中的值。
  - **value** – 原始值。
  - **formattedValue** – 日期时间字段格式化的值。
- endTimeValue – 日期维度中的值。
  - **value** – 原始值。
  - **formattedValue** – 日期时间字段格式化的绝对值。
- **itemsCount** – 此计算中包含的项目数。
- **items**：最小变化的项目。
  - categoryField – 类别字段。
    - **value** – 类别字段的值（内容）。
    - **formattedValue** – 类别字段的格式化值（内容）。如果字段为 null，这显示“NULL”。如果字段为空，这显示“(empty)”。
  - currentMetricValue – 指标字段的当前值。
    - **value** – 原始值。
    - **formattedValue** – 指标字段格式化的值
    - **formattedAbsoluteValue** – 指标字段格式化的绝对值。
  - previousMetricValue – 指标字段的先前值。
    - **value** – 原始值。
    - **formattedValue** – 指标字段格式化的值
    - **formattedAbsoluteValue** – 指标字段格式化的绝对值。
  - percentDifference – 指标字段的当前值与先前值之间的百分比差异。
    - **value** – 百分比差异计算的原始值。
    - **formattedValue** – 百分比差异的格式化值（例如，-42%）。

- **formattedAbsoluteValue** – 百分比差异的格式化绝对值（例如，42%）。
- absoluteDifference – 指标字段的当前值与先前值之间的绝对差异。
  - **value** – 绝对差异计算的原始值。
  - **formattedValue** – 由指标字段的格式首选项中的设置格式化的绝对差异。
  - **formattedAbsoluteValue** – 指标字段格式化的差异的绝对值。

排名最低计算

排名最低计算按值计算自动叙述的数据集中排名最低的请求类别数。例如，您可以创建一个计算，查找销售收入最低的三个州。

要使用该函数，您需要在 Categories (类别) 字段井中具有至少一个维度。

参数

name

您分配或更改的唯一描述性名称。如果您未创建自己的名称，则会分配一个名称。您可以稍后编辑它。

类别

您要排名的类别维度。

值

计算所基于的聚合度量。

Number of results

要显示的排名结果数。

计算输出

每个函数都会生成一组输出参数。您可以将这些输出添加到自动叙述以自定义它显示的内容。您也可以添加自己的自定义文本。


要找到输出参数，请打开右侧的 Computations (计算) 选项卡并找到您要使用的计算。计算的名称来自您创建见解时提供的名称。请通过只单击一次来选择输出参数。如果您单击两次，您将两次添加相同的输出。以粗体显示的项目可用于叙述中。

> **Note**
>
> 这些输出参数与排名最高计算返回的输出参数相同。

- `categoryField` – 来自类别字段井。
  - **`name`** – 字段的格式化的显示名称。
- `metricField` – 来自值字段井。
  - **`name`** – 字段的格式化的显示名称。
  - **`aggregationFunction`** – 用于指标的聚合（SUM、AVG 等等）。
- **`itemsCount`** – 此计算中包含的项目数。
- **`items`**：排名最低的项目。
  - `categoryField` – 类别字段。
    - **`value`** – 类别字段的值（内容）。
    - **`formattedValue`** – 类别字段的格式化值（内容）。如果字段为 null，这显示“NULL”。如果字段为空，这显示“`(empty)`”。
  - `metricValue` – 指标字段。
    - **`value`** – 原始值。
    - **`formattedValue`** – 指标字段格式化的值。
    - **`formattedAbsoluteValue`** – 指标字段格式化的绝对值。

示例

下面的屏幕截图显示了排名最低的计算的默认配置。



ML-powered 预测

ML-powered 预测计算根据先前指标的季节性模式预测未来的指标。例如，您可以创建一个计算来预测未来六个月的总收入。

要使用该函数，您需要在 Time (时间) 字段井中具有至少一个维度。

有关使用预测的详细信息，请参阅使用 Amazon Quick Sight 预测和创建假设情景。

参数

name

您分配或更改的唯一描述性名称。如果您未创建自己的名称，则会分配一个名称。您可以稍后编辑它。

日期

您要排名的日期维度。

值

计算所基于的聚合度量。

Periods forward (未来的期间)

要预测的未来时间段数。范围从 1 到 1,000。

Periods backward (过去的期间)

要作为预测基础的过去时间段数。范围从 0 到 1,000。

Seasonality (季节性)

日历年中包含的季节数。默认设置 automatic (自动) 会为您检测此数值。范围从 1 到 180。

计算输出

每个函数都会生成一组输出参数。您可以将这些输出添加到自动叙述以自定义它显示的内容。您也可以添加自己的自定义文本。

要找到输出参数，请打开右侧的 Computations (计算) 选项卡并找到您要使用的计算。计算的名称来自您创建见解时提供的名称。请通过只单击一次来选择输出参数。如果您单击两次，您将两次添加相同的输出。以粗体显示的项目可用于叙述中。

- `timeField` – 来自时间字段井。

  - **name** – 字段的格式化的显示名称。
  - **timeGranularity** – 时间字段粒度（DAY、YEAR 等等）。
- metricField – 来自值字段井。
  - **name** – 字段的格式化的显示名称。
  - **aggregationFunction** – 用于指标的聚合（SUM、AVG 等等）。
- metricValue – 指标维度中的值。
  - **value** – 原始值。
  - **formattedValue** – 指标字段格式化的值。
  - **formattedAbsoluteValue** – 指标字段格式化的绝对值。
- timeValue – 日期维度中的值。
  - **value** – 原始值。
  - **formattedValue** – 日期字段格式化的值。
- **relativePeriodsToForecast** – 最新日期时间记录与上一个预测记录之间的相对期间数量。

增长率计算

增长率计算比较一段时间内的值。例如，您可以创建一个计算以查找三个月的销售复合增长率（以百分比表示）。

要使用该函数，您需要在 Time (时间) 字段井中具有至少一个维度。

参数

name

您分配或更改的唯一描述性名称。如果您未创建自己的名称，则会分配一个名称。您可以稍后编辑它。

日期

您要排名的日期维度。

值

计算所基于的聚合度量。

Number of periods

要用于计算增长率的未来时间段数。

计算输出

每个函数都会生成一组输出参数。您可以将这些输出添加到自动叙述以自定义它显示的内容。您也可以添加自己的自定义文本。

要找到输出参数，请打开右侧的 Computations (计算) 选项卡并找到您要使用的计算。计算的名称来自您创建见解时提供的名称。请通过只单击一次来选择输出参数。如果您单击两次，您将两次添加相同的输出。以粗体显示的项目可用于叙述中。

- `timeField` – 来自时间字段井。
  - **name** – 字段的格式化的显示名称。
  - **timeGranularity** – 时间字段粒度（DAY、YEAR 等等）。
- `metricField` – 来自值字段井。
  - **name** – 字段的格式化的显示名称。
  - **aggregationFunction** – 用于指标的聚合（SUM、AVG 等等）。
- `previousMetricValue` – 指标维度中的先前值。
  - **value** – 原始值。
  - **formattedValue** – 指标字段格式化的值。
  - **formattedAbsoluteValue** – 指标字段格式化的绝对值。
- `previousTimeValue` – 日期时间维度中的先前值。
  - **value** – 原始值。
  - **formattedValue** – 日期时间字段格式化的值。
- `compoundedGrowthRate` – 指标字段的当前值与先前值之间的百分比差异。
  - **value** – 百分比差异计算的原始值。
  - **formattedValue** – 百分比差异的格式化值（例如，-42%）。
  - **formattedAbsoluteValue** – 百分比差异的格式化绝对值（例如，42%）。
- `absoluteDifference` – 指标字段的当前值与先前值之间的绝对差异。
  - **value** – 绝对差异计算的原始值。
  - **formattedValue** – 由指标字段的格式首选项中的设置格式化的绝对差异。
  - **formattedAbsoluteValue** – 指标字段格式化的差异的绝对值。

最大值计算

最大值计算按值查找最大维度。例如，您可以创建一个计算来查找收入最高的月份。

要使用该函数，您需要在 Time (时间) 字段井中具有至少一个维度。

参数

name

您分配或更改的唯一描述性名称。如果您未创建自己的名称，则会分配一个名称。您可以稍后编辑它。

日期

您要排名的日期维度。

值

计算所基于的聚合度量。

计算输出

每个函数都会生成一组输出参数。您可以将这些输出添加到自动叙述以自定义它显示的内容。您也可以添加自己的自定义文本。

要找到输出参数，请打开右侧的 Computations (计算) 选项卡并找到您要使用的计算。计算的名称来自您创建见解时提供的名称。请通过只单击一次来选择输出参数。如果您单击两次，您将两次添加相同的输出。以粗体显示的项目可用于叙述中。

> **Note**
>
> 这些输出参数与最小值计算返回的输出参数相同。

- `timeField` – 来自时间字段井。
  - **`name`** – 字段的格式化的显示名称。
  - **`timeGranularity`** – 时间字段粒度（DAY、YEAR 等等）。
- `metricField` – 来自值字段井。
  - **`name`** – 字段的格式化的显示名称。
  - **`aggregationFunction`** – 用于指标的聚合（SUM、AVG 等等）。
- `metricValue` – 指标维度中的值。
  - **`value`** – 原始值。
  - **`formattedValue`** – 指标字段格式化的值。

  - **formattedAbsoluteValue** – 指标字段格式化的绝对值。
- timeValue – 日期时间维度中的值。
  - **value** – 原始值。
  - **formattedValue** – 日期时间字段格式化的值。

指标比较计算

指标比较计算比较不同度量中的值。例如，您可以创建一个计算来比较两个值，例如实际销售额与目标销售额。

要使用该函数，您需要在 Time (时间) 字段井中具有至少一个维度，并在 Values (值) 字段井中具有至少两个度量。

参数

name

您分配或更改的唯一描述性名称。如果您未创建自己的名称，则会分配一个名称。您可以稍后编辑它。

日期

您要排名的日期维度。

值

计算所基于的聚合度量。

目标值

要与该值进行比较的字段。

计算输出

每个函数都会生成一组输出参数。您可以将这些输出添加到自动叙述以自定义它显示的内容。您也可以添加自己的自定义文本。

要找到输出参数，请打开右侧的 Computations (计算) 选项卡并找到您要使用的计算。计算的名称来自您创建见解时提供的名称。请通过只单击一次来选择输出参数。如果您单击两次，您将两次添加相同的输出。以粗体显示的项目可用于叙述中。

- timeField – 来自时间字段井。

  - **name** – 字段的格式化的显示名称。
  - **timeGranularity** – 时间字段粒度（DAY、YEAR 等等）。
- fromMetricField – 来自值字段井。
  - **name** – 字段的格式化的显示名称。
  - **aggregationFunction** – 用于指标的聚合（SUM、AVG 等等）。
- fromMetricValue – 指标维度中的值。
  - **value** – 原始值。
  - **formattedValue** – 指标字段格式化的值。
  - **formattedAbsoluteValue** – 指标字段格式化的绝对值。
- toMetricField – 来自值字段井。
  - **name** – 字段的格式化的显示名称。
  - **aggregationFunction** – 用于指标的聚合（SUM、AVG 等等）。
- toMetricValue – 指标维度中的当前值。
  - **value** – 原始值。
  - **formattedValue** – 指标字段格式化的值。
  - **formattedAbsoluteValue** – 指标字段格式化的绝对值。
- timeValue – 日期时间维度中的值。
  - **value** – 原始值。
  - **formattedValue** – 日期时间字段格式化的值。
- percentDifference – 指标字段的当前值与先前值之间的百分比差异。
  - **value** – 百分比差异计算的原始值。
  - **formattedValue** – 百分比差异的格式化值（例如，-42%）。
  - **formattedAbsoluteValue** – 百分比差异的格式化绝对值（例如，42%）。
- absoluteDifference – 指标字段的当前值与先前值之间的绝对差异。
  - **value** – 绝对差异计算的原始值。
  - **formattedValue** – 由指标字段的格式首选项中的设置格式化的绝对差异。
  - **formattedAbsoluteValue** – 指标字段格式化的差异的绝对值。

最小值计算

最小值计算按值查找最小维度。例如，您可以创建一个计算来查找收入最低的月份。

要使用该函数，您需要在 Time (时间) 字段井中具有至少一个维度。

参数

name

您分配或更改的唯一描述性名称。如果您未创建自己的名称，则会分配一个名称。您可以稍后编辑它。

日期

您要排名的日期维度。

值

计算所基于的聚合度量。

计算输出

每个函数都会生成一组输出参数。您可以将这些输出添加到自动叙述以自定义它显示的内容。您也可以添加自己的自定义文本。

要找到输出参数，请打开右侧的 Computations (计算) 选项卡并找到您要使用的计算。计算的名称来自您创建见解时提供的名称。请通过只单击一次来选择输出参数。如果您单击两次，您将两次添加相同的输出。以粗体显示的项目可用于叙述中。

> **Note**
>
> 这些输出参数与最大值计算返回的输出参数相同。

- `timeField` – 来自时间字段井。
  - **`name`** – 字段的格式化的显示名称。
  - **`timeGranularity`** – 时间字段粒度（DAY、YEAR 等等）。
- `metricField` – 来自值字段井。
  - **`name`** – 字段的格式化的显示名称。
  - **`aggregationFunction`** – 用于指标的聚合（SUM、AVG 等等）。
- `metricValue` – 指标维度中的值。
  - **`value`** – 原始值。

  - **formattedValue** – 指标字段格式化的值。
  - **formattedAbsoluteValue** – 指标字段格式化的绝对值。
- timeValue – 日期时间维度中的值。
  - **value** – 原始值。
  - **formattedValue** – 日期时间字段格式化的值。

同期增长率计算

同期增长率计算比较两个不同时间段的值。例如，您可以创建一个计算，以了解销售额自上个时间段以来的增长或减少程度。

要使用该函数，您需要在 Time (时间) 字段井中具有至少一个维度。

参数

name

您分配或更改的唯一描述性名称。如果您未创建自己的名称，则会分配一个名称。您可以稍后编辑它。

日期

您要排名的日期维度。

值

计算所基于的聚合度量。

计算输出

每个函数都会生成一组输出参数。您可以将这些输出添加到自动叙述以自定义它显示的内容。您也可以添加自己的自定义文本。

要找到输出参数，请打开右侧的 Computations (计算) 选项卡并找到您要使用的计算。计算的名称来自您创建见解时提供的名称。请通过只单击一次来选择输出参数。如果您单击两次，您将两次添加相同的输出。以粗体显示的项目可用于叙述中。

- timeField – 来自时间字段井。
  - **name** – 字段的格式化的显示名称。
  - **timeGranularity** – 时间字段粒度（DAY、YEAR 等等）。


- metricField – 来自值字段井。
  - **name** – 字段的格式化的显示名称。
  - **aggregationFunction** – 用于指标的聚合（SUM、AVG 等等）。
- previousMetricValue – 指标维度中的先前值。
  - **value** – 原始值。
  - **formattedValue** – 指标字段格式化的值。
  - **formattedAbsoluteValue** – 指标字段格式化的绝对值。
- previousTimeValue – 日期时间维度中的先前值。
  - **value** – 原始值。
  - **formattedValue** – 日期时间字段格式化的值。
- currentMetricValue – 指标维度中的当前值。
  - **value** – 原始值。
  - **formattedValue** – 指标字段格式化的值。
  - **formattedAbsoluteValue** – 指标字段格式化的绝对值。
- currentTimeValue – 日期时间维度中的当前值。
  - **value** – 原始值。
  - **formattedValue** – 日期时间字段格式化的值。
- percentDifference – 指标字段的当前值与先前值之间的百分比差异。
  - **value** – 百分比差异计算的原始值。
  - **formattedValue** – 百分比差异的格式化值（例如，-42%）。
  - **formattedAbsoluteValue** – 百分比差异的格式化绝对值（例如，42%）。
- absoluteDifference – 指标字段的当前值与先前值之间的绝对差异。
  - **value** – 绝对差异计算的原始值。
  - **formattedValue** – 由指标字段的格式首选项中的设置格式化的绝对差异。
  - **formattedAbsoluteValue** – 指标字段格式化的差异的绝对值。

示例

创建同期增长率计算

1. 在要更改的分析中，选择添加洞察。
2. 对于计算类型，选择同期增长率，然后选择选择。

3. 在您创建的新见解中，添加要比较的时间维度和值维度字段。在下面的屏幕截图中，Order Date 和 Sales（Sum）已添加到洞察中。选中这两个字段后，Quick Sight会显示最近一个月的年初至今销售额以及与上个月相比的百分比差异。



4. （可选）要进一步自定义洞察，请打开视觉对象菜单并选择自定义叙述。在出现的编辑叙述窗口中，从计算列表中拖放所需的字段，然后选择保存。

期初至今计算

期初至今计算评估指定的期初至今的值。例如，您可以创建一个计算，以找出您在年初至今销售中赢得的销售额。

要使用该函数，您需要在 Time (时间) 字段井中具有至少一个维度。

参数

name

您分配或更改的唯一描述性名称。如果您未创建自己的名称，则会分配一个名称。您可以稍后编辑它。

日期

您要排名的日期维度。

值

计算所基于的聚合度量。

Time granularity (时间粒度)

要用于计算的日期粒度，例如“本年迄今”。

计算输出

每个函数都会生成一组输出参数。您可以将这些输出添加到自动叙述以自定义它显示的内容。您也可以添加自己的自定义文本。

要找到输出参数，请打开右侧的 Computations (计算) 选项卡并找到您要使用的计算。计算的名称来自您创建见解时提供的名称。请通过只单击一次来选择输出参数。如果您单击两次，您将两次添加相同的输出。以粗体显示的项目可用于叙述中。


- timeField – 来自时间字段井。
  - **name** – 字段的格式化的显示名称。
  - **timeGranularity** – 时间字段粒度（DAY、YEAR 等等）。
- metricField – 来自值字段井。
  - **name** – 字段的格式化的显示名称。
  - **aggregationFunction** – 用于指标的聚合（SUM、AVG 等等）。
- previousMetricValue – 指标维度中的先前值。
  - **value** – 原始值。
  - **formattedValue** – 指标字段格式化的值。
  - **formattedAbsoluteValue** – 指标字段格式化的绝对值。
- previousTimeValue – 日期时间维度中的先前值。
  - **value** – 原始值。
  - **formattedValue** – 日期时间字段格式化的值。
- currentMetricValue – 指标维度中的当前值。
  - **value** – 原始值。
  - **formattedValue** – 指标字段格式化的值。
  - **formattedAbsoluteValue** – 指标字段格式化的绝对值。
- currentTimeValue – 日期时间维度中的当前值。
  - **value** – 原始值。
  - **formattedValue** – 日期时间字段格式化的值。
- **periodGranularity** – 此计算的期间粒度（MONTH、YEAR 等等）。
- percentDifference – 指标字段的当前值与先前值之间的百分比差异。
  - **value** – 百分比差异计算的原始值。
  - **formattedValue** – 百分比差异的格式化值（例如，-42%）。
  - **formattedAbsoluteValue** – 百分比差异的格式化绝对值（例如，42%）。
- absoluteDifference – 指标字段的当前值与先前值之间的绝对差异。
  - **value** – 绝对差异计算的原始值。

- **formattedValue** – 由指标字段的格式首选项中的设置格式化的绝对差异。
- **formattedAbsoluteValue** – 指标字段格式化的差异的绝对值。

示例

创建期初至今计算

1. 在要更改的分析中，选择添加洞察。
2. 对于计算类型，选择起初至今，然后选择选择。
3. 在您创建的新洞察中，添加要比较的时间维度和值维度字段。在下面的屏幕截图中，`Order Date` 和 `Sales (Sum)` 已添加到洞察中。选中这两个字段后，Quick Sight会显示最近一个月的年初至今销售额以及与上个月相比的百分比差异。



4. （可选）要进一步自定义洞察，请打开视觉对象菜单并选择自定义叙述。在出现的编辑叙述窗口中，从计算列表中拖放所需的字段，然后选择保存。

最大变化者计算

最大变化者计算按日期计算自动叙述的数据集中排名最高的请求类别数。例如，您可以创建一个计算，以按一个时间段内的销售收入查找最热卖产品。

要使用该函数，您需要在 Time (时间) 字段井中具有至少一个维度，并在 Categories (类别) 字段井中具有至少一个维度。

参数

name

您分配或更改的唯一描述性名称。如果您未创建自己的名称，则会分配一个名称。您可以稍后编辑它。

类别

您要排名的类别维度。

值

计算所基于的聚合度量。

Number of results

要查找的排名最高的项目数。

计算输出

每个函数都会生成一组输出参数。您可以将这些输出添加到自动叙述以自定义它显示的内容。您也可以添加自己的自定义文本。

要找到输出参数，请打开右侧的 Computations (计算) 选项卡并找到您要使用的计算。计算的名称来自您创建见解时提供的名称。请通过只单击一次来选择输出参数。如果您单击两次，您将两次添加相同的输出。以粗体显示的项目可用于叙述中。

> **Note**
>
> 这些输出参数与最小变化者计算返回的输出参数相同。

- `timeField` – 来自时间字段井。
  - **`name`** – 字段的格式化的显示名称。
  - **`timeGranularity`** – 时间字段粒度（DAY、YEAR 等等）。
- `categoryField` – 来自类别字段井。
  - **`name`** – 字段的格式化的显示名称。
- `metricField` – 来自值字段井。
  - **`name`** – 字段的格式化的显示名称。
  - **`aggregationFunction`** – 用于指标的聚合（SUM、AVG 等等）。
- `startTimeValue` – 日期维度中的值。
  - **`value`** – 原始值。
  - **`formattedValue`** – 日期时间字段格式化的值。
- `endTimeValue` – 日期维度中的值。
  - **`value`** – 原始值。
  - **`formattedValue`** – 日期时间字段格式化的绝对值。

- **itemsCount** – 此计算中包含的项目数。
- **items**: 最大变化的项目。
  - categoryField – 类别字段。
    - **value** – 类别字段的值（内容）。
    - **formattedValue** – 类别字段的格式化值（内容）。如果字段为 null，这显示“NULL”。如果字段为空，这显示“(empty)”。
  - currentMetricValue – 指标字段的当前值。
    - **value** – 原始值。
    - **formattedValue** – 指标字段格式化的值。
    - **formattedAbsoluteValue** – 指标字段格式化的绝对值。
  - previousMetricValue – 指标字段的先前值。
    - **value** – 原始值。
    - **formattedValue** – 指标字段格式化的值。
    - **formattedAbsoluteValue** – 指标字段格式化的绝对值。
  - percentDifference – 指标字段的当前值与先前值之间的百分比差异。
    - **value** – 百分比差异计算的原始值。
    - **formattedValue** – 百分比差异的格式化值（例如，-42%）。
    - **formattedAbsoluteValue** – 百分比差异的格式化绝对值（例如，42%）。
  - absoluteDifference – 指标字段的当前值与先前值之间的绝对差异。
    - **value** – 绝对差异计算的原始值。
    - **formattedValue** – 由指标字段的格式首选项中的设置格式化的绝对差异。
    - **formattedAbsoluteValue** – 指标字段格式化的差异的绝对值。

排名最高计算

排名最高计算按值查找排名最高的维度。例如，您可以创建一个计算，查找销售收入最高的三个州。

要使用该函数，您需要在 Categories (类别) 字段井中具有至少一个维度。

参数

name

您分配或更改的唯一描述性名称。如果您未创建自己的名称，则会分配一个名称。您可以稍后编辑它。

类别

您要排名的类别维度。

值

计算所基于的聚合度量。

Number of results

要查找的排名最高的项目数。

计算输出

每个函数都会生成一组输出参数。您可以将这些输出添加到自动叙述以自定义它显示的内容。您也可以添加自己的自定义文本。

要找到输出参数，请打开右侧的 Computations (计算) 选项卡并找到您要使用的计算。计算的名称来自您创建见解时提供的名称。请通过只单击一次来选择输出参数。如果您单击两次，您将两次添加相同的输出。以粗体显示的项目可用于叙述中。

> **Note**
>
> 这些输出参数与排名最低计算返回的输出参数相同。

- `categoryField` – 来自类别字段井。
  - **`name`** – 字段的格式化的显示名称。
- `metricField` – 来自值字段井。
  - **`name`** – 字段的格式化的显示名称。
  - **`aggregationFunction`** – 用于指标的聚合（SUM、AVG 等等）。
- **`itemsCount`** – 此计算中包含的项目数。
- **`items`**：排名最高的项目。

- categoryField – 类别字段。
  - **value** – 类别字段的值（内容）。
  - **formattedValue** – 类别字段的格式化值（内容）。如果字段为 null，这显示“NULL”。如果字段为空，这显示“(empty)”。
- metricValue – 指标字段。
  - **value** – 原始值。
  - **formattedValue** – 指标字段格式化的值。
  - **formattedAbsoluteValue** – 指标字段格式化的绝对值。

聚合总量计算

聚合总量计算创建值的总计。例如，您可以创建一个计算来查找总收入。

要使用该函数，您需要在 Time (时间) 字段井中具有至少一个维度，并在 Values (值) 字段井中具有至少一个度量。

参数

name

您分配或更改的唯一描述性名称。如果您未创建自己的名称，则会分配一个名称。您可以稍后编辑它。

值

计算所基于的聚合度量。

计算输出

每个函数都会生成一组输出参数。您可以将这些输出添加到自动叙述以自定义它显示的内容。您也可以添加自己的自定义文本。

要找到输出参数，请打开右侧的 Computations (计算) 选项卡并找到您要使用的计算。计算的名称来自您创建见解时提供的名称。请通过只单击一次来选择输出参数。如果您单击两次，您将两次添加相同的输出。以粗体显示的项目可用于叙述中。

- categoryField – 类别字段。
  - **name** – 类别字段的显示名称。

- `metricField` – 来自值字段井。
  - **`name`** – 字段的格式化的显示名称。
  - **`aggregationFunction`** – 用于指标的聚合（SUM、AVG 等等）。
- `totalAggregate` – 指标聚合的总值。
  - **`value`** – 原始值。
  - **`formattedValue`** – 指标字段格式化的值。
  - **`formattedAbsoluteValue`** – 指标字段格式化的绝对值。

唯一值计算

唯一值计算用于统计类别字段中的唯一值。例如，您可以创建一个计算来计算维度中唯一值数量，例如您拥有的客户数

要使用该函数，您需要在 Categories (类别) 字段井中具有至少一个维度。

参数

name

您分配或更改的唯一描述性名称。如果您未创建自己的名称，则会分配一个名称。您可以稍后编辑它。

类别

您要排名的类别维度。

计算输出

每个函数都会生成一组输出参数。您可以将这些输出添加到自动叙述以自定义它显示的内容。您也可以添加自己的自定义文本。

要找到输出参数，请打开右侧的 Computations (计算) 选项卡并找到您要使用的计算。计算的名称来自您创建见解时提供的名称。请通过只单击一次来选择输出参数。如果您单击两次，您将两次添加相同的输出。以粗体显示的项目可用于叙述中。

- `categoryField` – 类别字段。
  - **`name`** – 类别字段的显示名称。
- **`uniqueGroupValuesCount`** – 此计算中包含的唯一值的数量。

使用 ML-powered 异常检测来检测异常值

Amazon Quick Sight 使用久经考验的亚马逊技术持续对数百万个指标进行 ML-powered 异常检测，以发现数据中隐藏的趋势和异常值。该工具使您能够获得通常埋藏在聚合中，不能通过手动分析扩展得到的深刻洞察。借助 ML-powered异常检测，您无需手动分析、自定义开发或机器学习领域专业知识，即可在数据中找到异常值。

如果Amazon Quick Sight检测到您可以分析异常情况或对数据进行一些预测，它会在您的视觉效果中通知您。

异常检测在 `eu-central-2` 欧洲（苏黎世）区域不可用。

> **Important**
>
> ML-powered 异常检测是一项计算密集型任务。在开始使用它之前，可以通过分析要使用的数据量来了解一下成本。我们提供了基于您每月处理的指标量的阶梯定价模型。

主题

- 异常或异常值检测的概念
- 为 ML-powered 异常值分析设置异常检测
- 通过异常检测和贡献分析探索 ML-powered 异常值和关键驱动因素

异常或异常值检测的概念

Amazon Quick Sight 使用“异常”一词来描述不属于整体分布模式的数据点。异常是一个科学术语，还可以通过许多其他词汇表示，包括异常值、偏差、奇异值、例外值、不规则值、怪异值等。您使用的术语可以取决于所执行的分析类型，取决于使用的数据类型，甚至仅仅取决于团队的偏好。这些异常数据点代表了在某些方面异常的实体，即人物、地点、事物或时间。

人类很容易识别模式并发现与众不同的东西。我们的感官为我们提供了这些信息。如果模式很简单，并且只有少量数据，则可以轻松绘制图形来突出显示数据中的异常值。以下是一些简单的例子：

- 几个蓝色气球中的一个红色气球
- 一匹遥遥领先的赛马
- 一个在课堂上走神的孩子
- 在线订单数增加但发运减少的一天

- 一个身体康复的人，而其他人没有

某些数据点表示重要事件，而其他数据点表示随机发生的事件。分析过程根据哪些驱动因素（关键驱动因素）对事件的发生有贡献，来发现值得调查的数据。问题对于数据分析至关重要。为什么会发生这件事？ 它与什么有关？ 事件只发生一次还是发生了多次？ 可以做些什么来鼓励或阻止与此类似的事件？

了解差异存在的方式和原因以及这些差异中是否存在模式，需要进行更多的探究。没有机器学习的帮助，每个人都可能得出不同的结论，因为每个人有不同的经验和信息。因此，每个人可能会做出稍有不同的业务决策。如果需要考虑大量的数据或变量，则所需的分析可能会相当多。

ML-powered 异常检测可识别因果关系和相关性，使您能够做出数据驱动的决策。您仍可以进行控制，定义希望作业如何处理您的数据。您可以指定自己的参数，并选择其他选项，例如在贡献分析中识别关键驱动因素。您也可以使用默认设置。以下部分将引导您完成设置过程，并提供有关可用选项的说明。

为 ML-powered 异常值分析设置异常检测

使用以下各节中的步骤开始检测异常值、检测异常并识别导致异常的关键驱动因素。

主题

- 查看异常和预测通知
- 添加 ML 洞察以检测异常值和关键驱动因素
- 对关键驱动因素使用贡献分析

查看异常和预测通知

Amazon Quick Sight 会在视觉上通知您，它会检测到异常情况、关键驱动因素或预测机会。您可以按照提示设置异常检测或基于该视觉对象中的数据进行预测。

1. 在现有折线图中，在视觉对象小组件的菜单中查找洞察通知。
2. 选择灯泡图标以显示通知。
3. 如果您想了解有关 ML 洞察的更多信息，可以按照屏幕提示添加 ML 洞察。

添加 ML 洞察以检测异常值和关键驱动因素

您可以添加用于检测异常的 ML 洞察，异常是看似显著的异常值。要开始使用，您需要为自己的洞察创建一个小组件，也称为自动叙述。配置选项时，可以在屏幕右侧的预览窗格中查看洞察的有限屏幕截图。

在您的洞察小组件中，您最多可以添加五个不是计算字段的维度字段。在字段井中，类别的值表示 Amazon Quick Sight 用于拆分指标的维度值。例如，假设您正在分析所有产品类别和产品 SKU 的收入。有 10 个产品类别，每个类别有 10 个产品 SKU。Amazon Quick Sight 按照 100 个唯一组合对指标进行拆分，并对拆分的每个组合进行异常检测。

以下步骤说明了如何执行此操作，以及如何添加贡献分析以检测导致每个异常的关键驱动因素。您可以稍后添加贡献分析，如 对关键驱动因素使用贡献分析 中所述。

设置异常值分析，包括主要驱动因素

1. 打开您的分析，在工具栏中选择见解，然后选择添加。从列表中，选择 Anomaly detection (异常检测) 和 Select (选择)。
2. 按照新小部件上的屏幕提示操作，它会告诉您如何为见解选择字段。必须添加至少一个日期、一个度量和一个维度。
3. 在小部件上选择 Get started (开始)。此时将显示配置屏幕。
4. 在计算选项下，为以下选项选择值。

    a. 对于要分析的组合，请选择以下选项之一：

        i. 分层

        如果要按层次分析字段，请选择此选项。例如，如果您选择日期 (T)、度量 (N) 和三个维度类别（C1、C2 和 C3），Quick Sight 会按层次分析字段，如下所示。

        ```
        T-N, T-C1-N, T-C1-C2-N, T-C1-C2-C3-N
        ```

        ii. 精确

        如果您只想分析“类别”字段井中列出的字段的精确组合，请选择此选项。例如，如果您选择日期 (T)、度量 (N) 和三个维度类别（C1、C2 和 C3），Quick Sight 将仅按类别字段的列出顺序分析它们的精确组合，如下所示。

        ```
        T-C1-C2-C3-N
        ```

        iii. 全部

        如果您想分析“类别”字段井中的所有字段组合，请选择此选项。例如，如果您选择日期 (T)、度量 (N) 和三个维度类别（C1、C2 和 C3），Quick Sight 会分析所有字段组合，如下所示。

```
T-N, T-C1-N, T-C1-C2-N, T-C1-C2-C3-N, T-C1-C3-N, T-C2-N, T-C2-C3-N, T-C3-N
```

如果您只选择日期和度量，Quick Sight 会先按日期分析字段，然后按度量分析字段。

在要分析的字段部分中，您可以看到字段井中用于参考的字段列表。

b. 在名称中，输入不含空格的描述性字母数字名称，或者选择默认值。这为计算提供了名称。

如果您计划编辑自动显示在小部件上的叙述，则可以使用该名称来识别此小部件的计算。如果您计划编辑自动叙述，并且分析中有其他类似的计算时，可自定义名称。

5. 在显示选项部分，选择以下选项以自定义洞察小组件中显示的内容。无论显示什么，您仍然可以探索所有结果。

a. 要显示的最大异常数 – 要在叙述小组件中显示的异常值数量。

b. 严重性 – 要在洞察小组件中显示的异常的最低严重性级别。

严重性级别 是一个异常分数范围，其特征是该范围中包含的最低实际异常分数。所有分数较高的异常都包含在范围内。如果将严重性设置为低，则洞察会显示排名介于低和非常高之间的所有异常。如果将严重性设置为 Very high (非常高)，则见解仅显示具有最高异常分数的异常。

可以使用以下选项：

- 非常高
- 高及以上
- 中等及以上
- 低及以上

c. 方向 – 要识别为异常的值在 x 轴或 y 轴上的方向。可从以下选项中进行选择：

- 高于预期将较高的值识别为异常。
- 低于预期将较低的值识别为异常。
- [ALL] 将识别所有异常值，包括高值和低值（默认设置）。

d. 增量 – 输入用于识别异常的自定义值。任何高于阈值的数量均视为异常。此处的值会更改分析中洞察的工作方式。在此部分，您可以设置以下内容：

- 绝对值 – 要使用的实际值。例如，假设这个值是 48。然后，当一个值和预期值之间的差大于 48 时，Amazon Quick Sight 会将值识别为异常。
- 百分比 – 要使用的百分比阈值。例如，假设这个值是 12.5%。然后，当值与预期值之间的差异大于 12.5% 时，Amazon Quick Sight 会将值识别为异常。

e. 排序依据 – 为结果选择排序方法。有些方法基于 Amazon Quick Sight 生成的异常分数。对于看起来异常的数据点，Amazon Quick Sight 会给出更高的分数。您可以使用以下任意选项：

- 加权异常分数 – 异常分数乘以实际值和预期值之差的绝对值的对数。此分数始终是正数。
- 异常分数 – 分配给此数据点的实际异常分数。
- 与预期值的加权差 – 异常分数乘以实际值和预期值之差（默认）。
- 与预期值的差 – 实际值与预期值之间的实际差（即，实际值-预期值）。
- 实际值 – 未应用公式的实际值。

6. 在计划选项部分，您可以设置计划以自动运行洞察的重新计算。仅为已发布的控制面板运行计划。在分析中，您可以根据需要手动运行它。计划的安排包括以下设置。

- 发生率 – 希望重新计算运行的频率：每小时、每天、每周或每个月。
- 计划开始时间 – 开始运行此计划的日期和时间。
- 时区 – 在其中运行计划的时区。要查看列表，请删除当前条目。

7. 在 “最佳贡献者” 部分，将 Amazon Quick Sight 设置为在检测到异常值（异常）时分析关键驱动因素。

   例如，Amazon Quick Sight可以显示促成美国家居装修产品销售激增的主要客户。您最多可以从数据集中添加四个维度。这些维度包括您未添加到此洞察小组件的字段井中的维度。

   对于可用于贡献分析的维度列表，请选择选择字段。

8. 选择保存以确认您的选择。选择 Cancel (取消) 退出而不保存。
9. 从洞察小组件中，选择立即运行以运行异常检测并查看您的洞察。

异常检测完成所需的时间取决于要分析的唯一数据点的数量。此过程可能需要几分钟时间（对于最小点数），也可能需要数小时。

当它在后台运行时，您可以对分析执行别的操作。对于此洞察，确保等待它完成，然后再更改配置、编辑叙述或打开探索异常页面。

洞察小组件需要至少运行一次才能看到结果。如果您认为状态可能已过期，可以刷新页面。洞察可能为以下状态之一。

页面上显示	Status
Run now (立即运行) 按钮	该作业尚未开始。
关于 Analyzing for anomalies (分析异常) 的消息	作业当前正在运行。
关于检测到的异常（异常值）的叙述	作业已成功运行。该消息显示此小部件的计算上次更新时间。
带有感叹号的警报图标（!）	此图标表示上次运行期间出现错误。如果还显示叙述，您仍可以使用 Explore anomalies (探索异常) 来使用上一次成功运行的数据。

对关键驱动因素使用贡献分析

Amazon Quick Sight 可以识别导致两个时间点之间度量（指标）异常值的维度（类别）。导致异常值的关键驱动因素可以帮助您回答这个问题：是什么原因导致了这种异常？

如果您已经在不使用贡献分析的情况下使用异常检测，则可以启用现有的 ML 洞察来查找关键驱动因素。使用以下步骤添加贡献分析并识别异常值背后的关键驱动因素。您的异常检测洞察需要包括一个时间字段和至少一个聚合指标（SUM、AVERAGE 或 COUNT）。如果您愿意，可以包含多个类别（维度字段），但也可以在不指定任何类别或维度字段的情况下运行贡献分析。

您还可以使用此过程更改或删除作为异常检测关键驱动因素的字段。

添加贡献分析以识别关键驱动因素

1. 打开您的分析并找到用于异常检测的现有 ML 洞察。选择洞察小组件以将其突出显示。
2. 从视觉对象的菜单中选择菜单选项（...）。
3. 选择配置异常以编辑设置。
4. 贡献分析（可选）设置允许 Amazon Quick Sight 在检测到异常值（异常）时分析关键驱动因素。例如，Amazon Quick Sight可以向您显示促成美国家居装修产品销售激增的主要客户。您可以从数据集中添加最多四个维度，包括未添加到此见解小部件的字段井中的维度。

   要查看可用于贡献分析的维度列表，请选择 Select fields (选择字段)。


如果要更改用作关键驱动因素的字段，请更改此列表中启用的字段。如果您全部禁用，Quick Sight 将不会在此洞察中执行任何贡献分析。

5. 要保存更改，请滚动到配置选项底部，然后选择保存。要退出而不保存，请选择取消。要完全移除这些设置，请选择删除。

通过异常检测和贡献分析探索 ML-powered 异常值和关键驱动因素

您可以通过交互方式探索分析中的异常（也称为异常值）以及贡献因素（关键驱动因素）。 ML-powered 异常检测运行后，您可以浏览该分析。您在此屏幕中所做的更改，在返回分析时不保存。

首先，在洞察中选择探索异常。以下屏幕截图显示了首次打开异常屏幕时显示的画面。在此示例中，设置了贡献者分析，并显示了两个关键驱动因素。



屏幕的各个部分从左上到右下包括以下内容：

- 贡献者显示关键驱动因素。要查看此部分，您需要在异常配置中设置贡献者。
- 控件包含异常探索的设置。

- 异常的数量显示一段时间内检测到的异常值。您可以隐藏或显示此图表部分。
- 您的类别或维度字段的字段名称用作显示每个类别或维度异常的图表的标题。

以下部分提供探索异常的各个方面的详细信息。

主题

- 探索贡献者（关键驱动因素）
- 异常检测的设置控件
- 按日期显示和隐藏异常
- 按类别或维度探索异常

探索贡献者（关键驱动因素）

如果您的异常洞察设置为检测关键驱动因素，Quick Sight 会运行贡献分析以确定哪些类别（维度）正在影响异常值。贡献者部分显示在左侧。

贡献者包含以下部分：

- 叙述 – 左上角有一个摘要，描述了指标的任何变化。
- 排名靠前的贡献者配置 – 选择配置来更改要在此部分中使用的贡献者和日期范围。
- 排序依据 – 设置应用于下面显示的结果的排序。可从以下选项中进行选择：
  - Absolute difference (绝对差异)
  - Contribution percentage (贡献百分比)（默认）
  - Deviation from expected (与预期的偏差)
  - Percentage difference (差额百分比)
- 排名靠前的贡献者的结果 – 显示在右侧时间轴上选择的时间点的最高贡献者分析的结果。

  贡献分析可识别某个异常的最多四个主要的贡献因素或关键驱动因素。例如，Amazon Quick Sight 可以向您显示促成美国健康产品销售激增的主要客户。当您配置异常时，只有选择在贡献分析中包括字段时才会显示此面板。

  如果此面板未显示而您希望显示，则可以开启它。为此，请转到分析，从洞察的菜单中选择异常配置，然后最多选择四个字段来分析贡献。如果您在排除贡献驱动因素的工作表控件中进行更改，则贡献面板将关闭。

异常检测的设置控件

您可以在屏幕的控件部分找到异常检测的设置。您可以通过单击控件一词打开和关闭此部分。

其中包括以下设置：

- 控件 – 当前设置显示在工作区的顶部。您可以通过选择右侧的双箭头图标展开此部分。以下设置可用于探索异常检测生成的 ML-powered 异常值：
  - 严重性 – 设置探测器对检测到的异常（异常值）的敏感程度。在将阈值设置为低及以上时，将会看到较多的异常；在将阈值设置为高及以上时，将会看到较少的异常。这种灵敏度是根据 RCF 算法生成的异常分数的标准偏差确定的。默认设置为中等及以上。
  - 方向 – 要识别为异常的值在 x 轴或 y 轴上的方向。默认值为 [ALL]。您可以选择以下选项：
    - 设置为高于预期，以将较高的值识别为异常。
    - 设置为低于预期，以将较低的值识别为异常。
    - 设置为 [ALL]，以识别所有异常值，包括高值和低值。
  - 最小差值 – 绝对值 – 输入一个自定义值，用作识别异常的绝对阈值。任何高于此值的数量均视为异常。
  - 最小差值 – 百分比 – 输入一个自定义值，用作识别异常的百分比阈值。任何高于此值的数量均视为异常。
  - 排序依据 – 选择要用于对异常进行排序的方法。它们在屏幕上按首选顺序列出。查看以下列表，了解每种方法的描述。
    - 加权异常分数 – 异常分数乘以实际值和预期值之差的绝对值的对数。此分数始终是正数。
    - 异常分数 – 分配给此数据点的实际异常分数。
    - 与预期值的加权差 –（默认）异常分数乘以实际值和预期值之差。
    - 与预期值的差 – 实际值与预期值之间的实际差（实际值-预期值）。
    - 实际值 – 未应用公式的实际值。
  - 类别 – 一个或多个设置可以出现在其他设置的末尾。对于您添加到类别字段井的每个类别字段，都有一个对应的设置。您可以使用类别设置限制屏幕中显示的数据。

按日期显示和隐藏异常


异常的数量图表显示一段时间内检测到的异常值。如果您没有看到此图表，则可以通过选择按日期显示异常来显示此图表。

此图表显示了时间序列中最新数据点的异常（异常值）。展开后，它会显示以下组件：

- 异常 – 屏幕中间显示时间序列中最新数据点的异常。显示一个或多个图形，其中一个图表显示指标随时间的变化。要使用此图形，请选择时间轴上的一个点。当前选择的时间点在图形中突出显示，并包括一个菜单，提供对当前指标的贡献进行分析的选项。您也可以不选择特定点，而是将光标拖到时间轴上，显示该时间点的指标值。
- 按日期显示异常 – 如果选择按日期显示异常，则另一个图形将显示每个时间点有多少显著异常。可以在此图表中查看每个条的上下文菜单的详细信息。
- 时间轴调整 – 每个图形在日期下都有一个时间轴调整工具，您可以使用该工具压缩、展开或选择要查看的时间段。

按类别或维度探索异常

探索异常屏幕的主要部分锁定在屏幕的右下角。无论屏幕上有多少其他部分处于打开状态，它都会一直留在此处。如果存在多个异常，则可以向外滚动以突出显示。该图表按颜色范围显示异常，并显示它们在一段时间内的发生位置。



每个类别或维度都有一个单独的图表，该图表使用字段名称作为图表标题。每个图表都包含以下组件：

- 配置警报 – 如果您正在从控制面板中探索异常，请选择此按钮订阅警报和贡献分析（如果已配置）。您可以为严重性级别（中、高，等等）设置警报。您可以获得 Higher than expected (高于预期)、Lower than expected (低于预期) 或“ALL (全部)”的前五个警报。控制面板读取器可以为自己配置警报。如果您已从分析中打开探索异常页面，则该页面不会显示此按钮。

  > **Note**
  >
  > 配置警报的功能仅在已发布的控制面板中可用。

- 状态 – 在异常标头下方，状态标签显示有关上次运行的信息。例如，您可能会看到“2018 年 11 月 17 日的收入异常”。此标签告诉您有多少指标被处理，在多久前处理的。您可以选择该链接来了解详细信息，例如忽略了多少指标。

使用 Amazon Quick Sight 预测和创建假设情景

使用 ML-powered 预测，您可以简单地通过点击来预测关键业务指标。无需机器学习方面的专业知识。Amazon Quick Sight 中的内置机器学习算法旨在处理复杂的现实场景。Amazon Quick Sight 使用机器学习来帮助提供比传统方式更可靠的预测。

例如，假设您是一位业务经理。您要预测销售额，看看到年底能否完成销售目标。或者，假设您预计两周内会有笔大交易，您想知道这将如何影响您的整体预测。

您可以使用多个季节性级别来预测您的业务收入（例如，具有每周和季度趋势的销售额）。Amazon Quick Sight 会自动排除数据中的异常情况（例如，价格下跌或促销导致的销售激增），使其不影响预测。您也不必清理和重新准备缺失值的数据，因为 Amazon Quick Sight 会自动处理这个问题。此外，通过ML-powered 预测，您可以执行交互式假设分析，以确定实现业务目标所需的增长轨迹。

使用预测和假设情景

可以将预测小部件添加到现有分析中，并将其发布为控制面板。要分析假设情景，请使用分析，而不是控制面板。通过ML-powered 预测，Amazon Quick Sight 使您能够预测复杂的真实场景，例如具有多个季节性的数据。它会自动排除那些标识为和推定为缺失值的异常值。

使用以下过程将图形预测添加到分析中，并探索假设情景。


尽管以下过程用于图形预测，但您也可以在洞察小组件中添加预测作为叙述。要了解更多信息，请参阅使用 Amazon Quick Sight 创建自动叙事。

ML-powered 预测与小倍数不兼容。为确保准确显示数据和预测，请避免在可视化中使用小倍数。

向分析中添加图形预测

1. 创建使用单个日期字段和最多三个指标（度量）的视觉对象。
2. 在视觉对象右上角的菜单上，选择菜单选项图标（三个点），然后选择添加预测。

   Quick Sight 使用 ML 自动分析历史数据，并显示未来 14 个周期的图形预测。预测属性适用于视觉对象中的所有指标。如果您想对每个指标进行单独的预测，可以考虑为每个指标创建单独的视觉对象，并为每个指标添加预测。



3. 在左侧的预测属性面板上，自定义一个或多个以下设置：

   - 预测长度 – 设置未来的期间进行预测，设置过去的期间查找预测所基于的模式。
   - 预测间隔 – 设置预测的估计范围。这将改变围绕预测线的可能性范围的宽度。
   - 季节性 – 设置可预测的季节性数据模式所涉及的时间段数。范围为 1–180，默认设置为自动。
   - 预测边界-设置最小and/or 最大预测值以防止预测值高于或低于指定值。例如，如果您的预测预测公司下个月将招聘的新员工人数为负数，则可以将预测边界最小值设置为零。这可以防止预测值降至零以下。

   要保存更改，选择 Apply (应用)。

   如果您的预测包含多个指标，则可以通过选择橙色区间内的任意位置来隔离其中一个预测。执行该操作时，其他预测将消失。再次选择隔离的预测区间以使其重新出现。

4. 通过在图表上选择预测的数据点（橙色波段），然后从快捷菜单中选择What-if分析，来分析假设情景。

   What-if 分析面板在左侧打开。设置以下选项：

   - 情景 – 设置日期的目标，或设置时间范围的目标。
   - 日期 – 如果您要为特定日期设置目标，请在此处输入该日期。如果您使用的是时间范围，则设置开始日期和结束日期。
   - 目标 – 为指标设定目标值。

   Amazon Quick Sight 会调整预测以实现目标。

> **Note**
>
> What-if 分析选项不适用于多指标预测。如果您想对预测执行假设情景，则视觉对象应仅包含一个指标。

5. 通过选择 Apply (应用) 来保留更改。要丢弃它们，请关闭What-if 分析面板。

   如果保留更改，则您会看到针对目标而调整的新预测和无假设时的原始预测。

   假设分析在视觉对象上表示为指标线上的一个点。您可以将鼠标悬停在预测线的数据点上来查看详细信息。

以下是您可以执行的其他操作：

- 要与假设分析交互或删除假设分析，请选择指标线上的点。
- 要创建其他假设情景，请先关闭假设分析，然后在指标线上选择新点。

> **Note**
>
> What-if 分析只能存在于分析中，不能存在于仪表板内。

对亚马逊 Quick Sight

使用这些信息来帮助您诊断和修复在使用 Amazon Quick Sight 时可能遇到的常见问题。

> **Note**
>
> 需要更多帮助？ 您可以访问 Amazon Quick Sight 用户社区或Amazon论坛。另请参阅 Quick Sight 资源库。

主题

- 解决 Amazon Quick Sight 问题和错误消息
- 将 Amazon Athena 与 Amazon Quick Sight 配合使用时出现连接问题
- Amazon Quick Sight 的数据源连接问题

- Quick Sight 的登录问题
- Quick Sight 的视觉问题

解决 Amazon Quick Sight 问题和错误消息

如果遇到困难或收到错误消息，您可以使用几种方法解决该问题。以下是一些可以提供帮助的资源：

- 有关数据集摄取（导入数据）期间出现的错误，请参阅 SPICE 摄取错误代码。
- 有关技术用户问题，请访问用户社区。
- 有关管理员问题，请参阅 Amazon论坛。
- 如果您需要更多定制帮助，请联系 Supp Amazon ort。要在登录时执行此操作Amazon Web Services 账户，请选择右上角的 Su ppor t，然后选择 Su pport Center。

将 Amazon Athena 与 Amazon Quick Sight 配合使用时出现连接问题

接下来，您可以找到有关在使用 Amazon Athena 和 Amazon Quick Sight 时可能遇到的问题进行故障排除的信息。

在尝试排查 Athena 的其他问题之前，请确保您可以连接到 Athena。有关排查 Athena 连接问题的更多信息，请参阅 无法连接到 Amazon Athena。

如果您可以连接但遇到其他问题，则在将查询添加到 Amazon Quick Sight 之前，先在 Athena 控制台 https://console.aws.amazon.com/athena/() 中运行查询会很有用。有关其他问题排查的信息，请参阅《Athena 用户指南》中的问题排查。

主题

- 将 Athena 与 Amazon Quick Sight 配合使用时未找到列
- 将 Athena 与 Amazon Quick Sight 配合使用时数据无效
- 将 Athena 与 Amazon Quick Sight 配合使用时的查询超时时间
- 将 Athena 与 Amazon Quick Sight 配合使用时，暂存存储桶已不存在
- 在 Amazon Quick Sight 中 Amazon Glue 与 Athena 一起使用时表格不兼容
- 将 Athena 与 Amazon Quick Sight 配合使用时未找到表格
- 将 Athena 与 Quick Sight 配合使用时出现工作组和输出错误

将 Athena 与 Amazon Quick Sight 配合使用时未找到列

如果 Athena 数据来源中缺少分析中的列，您会收到“`column not found`”错误。

在 Amazon Quick Sight 中，打开您的分析。在可视化选项卡中，选择选择数据集、编辑分析数据集。

在此分析中的数据集屏幕中，选择您数据集旁边的编辑来刷新数据集。Amazon Quick Sight 会将架构缓存两分钟。因此，可能需要等待 2 分钟，之后才会显示最新更改。

要调查该列最初是如何丢失的，你可以前往 Athena 控制台 https://console.aws.amazon.com/athena/() 并查看查询历史记录以查找编辑该表的查询。

如果您在预览模式下编辑自定义 SQL 查询时出现此错误，请验证查询中的列名称，然后检查是否有其他语法错误。例如，请检查列名称是否未用为字符串保留的单引号括起来。

如果问题仍然存在，请验证表、列和查询是否符合 Athena 要求。有关更多信息，请参阅《Athena 用户指南》中的表、数据库和列的名称和问题排查。

将 Athena 与 Amazon Quick Sight 配合使用时数据无效

在计算字段中使用任何运算符或函数时，会出现无效数据错误。为了解决这一问题，请验证表中的数据是否与您为函数提供的格式一致。

例如，假设要将函数 `parseDate(expression, [‘format’], [‘time_zone’])` 用作 **`parseDate(date_column, ‘MM/dd/yyyy’)`**。在这种情况下，`date_column` 中的所有值都必须符合 `'MM/dd/yyyy'` 格式 (`‘05/12/2016’`)。任何未采用此格式 (**`‘2016/12/05’`**) 的值都会导致错误。

将 Athena 与 Amazon Quick Sight 配合使用时的查询超时时间

如果您的查询超时，则可尝试以下选项来解决您的问题。

如果故障是在进行分析时生成的，请记住，生成任何视觉效果的 Amazon Quick Sight 超时时间为两分钟。如果您使用的是自定义 SQL 查询，则可简化查询来优化运行时间。

如果您处于直接查询模式（不使用 SPICE）中，则可尝试将数据导入 SPICE。不过，如果查询超过 Athena 的 30 分钟超时限制，在将数据导入 SPICE 时可能会再次超时。有关 Athena 限制的最新信息，请参阅《Amazon Web Services 一般参考》中的 Amazon Athena Limits。

将 Athena 与 Amazon Quick Sight 配合使用时，暂存存储桶已不存在

利用此部分的内容帮助解决以下错误：“The staging bucket for this query result no longer exists in the underlying data source. (此查询结果的暂存存储桶在基础数据来源中不再存在。)”

当您使用 Athena 创建数据集时，Amazon Quick Sight 会创建一个 Amazon S3 存储桶。默认情况下，此存储桶的名称类似于“aws-athena-query-results-*<REGION>*-*<ACCOUNTID>*”。如果您删除此存储桶，则您的下一个 Athena 查询可能会失败，同时返回指示暂存存储桶不再存在的错误。

要修复此错误，请在正确的 Amazon Web Services 区域中创建新的同名存储桶。

在 Amazon Quick Sight 中 Amazon Glue 与 Athena 一起使用时表格不兼容

如果你在 Athena 中使用 Amazon Quick Sight 中的 Amazon Glue 表格时遇到错误，那可能是因为你缺少了一些元数据。按照以下步骤操作，了解您的表格是否没有 Amazon Quick Sight 让 Athena 连接器正常工作所需的TableType属性。通常，这些表的元数据不会迁移到 Amazon Glue 数据目录中。有关更多信息，请参阅《 Amazon Glue 开发人员指南》 Step-by-Step中的升级到 Amazon Glue 数据目录。

如果您此时不想迁移到 Amazon Glue 数据目录，则有两种选择。您可以通过 Amazon Glue 管理控制台重新创建每 Amazon Glue 张表。或者，您可以使用以下过程中列出的 Amazon CLI 脚本来识别和更新缺少TableType属性的表。

如果您更希望使用 CLI 执行此操作，请使用以下过程以帮助您设计脚本。

使用 CLI 设计脚本

1. 使用 CLI 来了解哪些 Amazon Glue 表没有TableType属性。

   ```
   aws glue get-tables --database-name <your_datebase_name>;
   ```

   例如，可以在 CLI 中运行以下命令。

   ```
   aws glue get-table --database-name "test_database" --name
    "table_missing_table_type"
   ```

   下面是输出内容的示例。可以看到，表 "table_missing_table_type" 未声明 TableType 属性。

   ```
   {
     "TableList": [
      {
       "Retention": 0,
       "UpdateTime": 1522368588.0,
       "PartitionKeys": [
        {
   ```

```
      "Name": "year",
      "Type": "string"
     },
     {
      "Name": "month",
      "Type": "string"
     },
     {
      "Name": "day",
      "Type": "string"
     }
    ],
    "LastAccessTime": 1513804142.0,
    "Owner": "owner",
    "Name": "table_missing_table_type",
    "Parameters": {
     "delimiter": ",",
     "compressionType": "none",
     "skip.header.line.count": "1",
     "sizeKey": "75",
     "averageRecordSize": "7",
     "classification": "csv",
     "objectCount": "1",
     "typeOfData": "file",
     "CrawlerSchemaDeserializerVersion": "1.0",
     "CrawlerSchemaSerializerVersion": "1.0",
     "UPDATED_BY_CRAWLER": "crawl_date_table",
     "recordCount": "9",
     "columnsOrdered": "true"
    },
    "StorageDescriptor": {
     "OutputFormat": "org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat",
     "SortColumns": [],
     "StoredAsSubDirectories": false,
     "Columns": [
      {
       "Name": "col1",
       "Type": "string"
      },
      {
       "Name": "col2",
       "Type": "bigint"
      }
     ],
```

```
     "Location": "s3://myAthenatest/test_dataset/",
     "NumberOfBuckets": -1,
     "Parameters": {
      "delimiter": ",",
      "compressionType": "none",
      "skip.header.line.count": "1",
      "columnsOrdered": "true",
      "sizeKey": "75",
      "averageRecordSize": "7",
      "classification": "csv",
      "objectCount": "1",
      "typeOfData": "file",
      "CrawlerSchemaDeserializerVersion": "1.0",
      "CrawlerSchemaSerializerVersion": "1.0",
      "UPDATED_BY_CRAWLER": "crawl_date_table",
      "recordCount": "9"
     },
     "Compressed": false,
     "BucketColumns": [],
     "InputFormat": "org.apache.hadoop.mapred.TextInputFormat",
     "SerdeInfo": {
      "Parameters": {
      "field.delim": ","
      },
      "SerializationLibrary": "org.apache.hadoop.hive.serde2.lazy.LazySimpleSerDe"
     }
    }
   }
  ]
 }
```

2. 在编辑器中编辑表定义，将 "TableType": "EXTERNAL_TABLE" 添加到表定义，如下例所示。

```
{
 "Table": {
  "Retention": 0,
  "TableType": "EXTERNAL_TABLE",
  "PartitionKeys": [
   {
    "Name": "year",
    "Type": "string"
   },
   {
    "Name": "month",
```

```
    "Type": "string"
   },
   {
    "Name": "day",
    "Type": "string"
   }
  ],
  "UpdateTime": 1522368588.0,
  "Name": "table_missing_table_type",
  "StorageDescriptor": {
   "BucketColumns": [],
   "SortColumns": [],
   "StoredAsSubDirectories": false,
   "OutputFormat": "org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat",
   "SerdeInfo": {
    "SerializationLibrary": "org.apache.hadoop.hive.serde2.lazy.LazySimpleSerDe",
    "Parameters": {
     "field.delim": ","
    }
   },
   "Parameters": {
    "classification": "csv",
    "CrawlerSchemaSerializerVersion": "1.0",
    "UPDATED_BY_CRAWLER": "crawl_date_table",
    "columnsOrdered": "true",
    "averageRecordSize": "7",
    "objectCount": "1",
    "sizeKey": "75",
    "delimiter": ",",
    "compressionType": "none",
    "recordCount": "9",
    "CrawlerSchemaDeserializerVersion": "1.0",
    "typeOfData": "file",
    "skip.header.line.count": "1"
   },
   "Columns": [
    {
     "Name": "col1",
     "Type": "string"
    },
    {
     "Name": "col2",
     "Type": "bigint"
    }
```

```
   ],
   "Compressed": false,
   "InputFormat": "org.apache.hadoop.mapred.TextInputFormat",
   "NumberOfBuckets": -1,
   "Location": "s3://myAthenatest/test_date_part/"
  },
  "Owner": "owner",
  "Parameters": {
   "classification": "csv",
   "CrawlerSchemaSerializerVersion": "1.0",
   "UPDATED_BY_CRAWLER": "crawl_date_table",
   "columnsOrdered": "true",
   "averageRecordSize": "7",
   "objectCount": "1",
   "sizeKey": "75",
   "delimiter": ",",
   "compressionType": "none",
   "recordCount": "9",
   "CrawlerSchemaDeserializerVersion": "1.0",
   "typeOfData": "file",
   "skip.header.line.count": "1"
  },
  "LastAccessTime": 1513804142.0
 }
 }
```

3. 您可以改写以下脚本以更新表输入，使其包含 TableType 属性。

```
aws glue update-table --database-name <your_datebase_name> --table-input
 <updated_table_input>
```

下面是一个示例。

```
aws glue update-table --database-name test_database --table-input '
 {
   "Retention": 0,
   "TableType": "EXTERNAL_TABLE",
   "PartitionKeys": [
    {
     "Name": "year",
     "Type": "string"
    },
    {
```

```
     "Name": "month",
     "Type": "string"
    },
    {
     "Name": "day",
     "Type": "string"
    }
   ],
   "Name": "table_missing_table_type",
   "StorageDescriptor": {
    "BucketColumns": [],
    "SortColumns": [],
    "StoredAsSubDirectories": false,
    "OutputFormat": "org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat",
    "SerdeInfo": {
     "SerializationLibrary": "org.apache.hadoop.hive.serde2.lazy.LazySimpleSerDe",
     "Parameters": {
      "field.delim": ","
     }
    },
    "Parameters": {
     "classification": "csv",
     "CrawlerSchemaSerializerVersion": "1.0",
     "UPDATED_BY_CRAWLER": "crawl_date_table",
     "columnsOrdered": "true",
     "averageRecordSize": "7",
     "objectCount": "1",
     "sizeKey": "75",
     "delimiter": ",",
     "compressionType": "none",
     "recordCount": "9",
     "CrawlerSchemaDeserializerVersion": "1.0",
     "typeOfData": "file",
     "skip.header.line.count": "1"
    },
    "Columns": [
     {
      "Name": "col1",
      "Type": "string"
     },
     {
      "Name": "col2",
      "Type": "bigint"
     }
```

```
    ],
    "Compressed": false,
    "InputFormat": "org.apache.hadoop.mapred.TextInputFormat",
    "NumberOfBuckets": -1,
    "Location": "s3://myAthenatest/test_date_part/"
   },
   "Owner": "owner",
   "Parameters": {
    "classification": "csv",
    "CrawlerSchemaSerializerVersion": "1.0",
    "UPDATED_BY_CRAWLER": "crawl_date_table",
    "columnsOrdered": "true",
    "averageRecordSize": "7",
    "objectCount": "1",
    "sizeKey": "75",
    "delimiter": ",",
    "compressionType": "none",
    "recordCount": "9",
    "CrawlerSchemaDeserializerVersion": "1.0",
    "typeOfData": "file",
    "skip.header.line.count": "1"
   },
   "LastAccessTime": 1513804142.0
  }'
```

将 Athena 与 Amazon Quick Sight 配合使用时未找到表格

如果 Athena 数据来源中缺少分析中的表，您会收到“`table not found`”错误。

在 Athena 控制台 https://console.aws.amazon.com/athena/() 中，在相应架构下检查您的表。您可以在 Athena 中重新创建表，然后在 Amazon Quick Sight 中在该表上创建新的数据集。要调查表最初是如何丢失的，您可以使用 Athena 控制台查看查询历史记录。此举可帮助您找到删除了该表的查询。

如果您在预览模式下编辑自定义 SQL 查询时出现此错误，请验证查询中的表名称，然后检查是否有其他语法错误。Amazon Quick Sight 无法从查询中推断出架构。必须在查询中指定架构。

例如，下面的语句可以运行。

```
select from my_schema.my_table
```

下面的语句将失败，因为它缺少架构。

```
select from my_table
```

如果问题仍然存在，请验证表、列和查询是否符合 Athena 要求。有关更多信息，请参阅《Athena 用户指南》中的表、数据库和列的名称和问题排查。

将 Athena 与 Quick Sight 配合使用时出现工作组和输出错误

要验证是否已正确设置工作组，请检查以下设置：

- 与数据来源关联的 Athena 工作组必须存在。

  要解决此问题，您可以返回 Athena 数据来源设置并选择其他工作组。有关更多信息，请参阅《Athena 用户指南》中的设置工作组。

  另一种解决方案是让 Amazon Web Services 账户 管理员在 Athena 控制台中重新创建工作组。
- 与数据来源关联的 Athena 工作组必须处于启用状态。

  Amazon Web Services 账户 管理员需要在 Athena 控制台中启用工作组。使用此直接链接打开 Athena控制台:. https://console.aws.amazon.com/athena/ 然后在 Workgroup (工作组) 面板中选择适当的工作组并查看其设置。选择启用工作组。
- 您必须有权访问与 Athena 工作组关联的 Amazon S3 输出位置。

  要授予 Amazon Quick Sight 访问 S3 输出位置的权限，Amazon Quick Sight 管理员可以在 “管理” QuickSight 屏幕中编辑 “安全和权限”。
- Athena 工作组必须具有关联的 S3 输出位置。

  Amazon Web Services 账户 管理员需要在 Athena 控制台中将 S3 存储桶与工作组关联。使用此直接链接打开Athena控制台:. https://console.aws.amazon.com/athena/ 然后在 Workgroup (工作组) 面板中选择适当的工作组并查看其设置。设置查询结果位置。

Amazon Quick Sight 的数据源连接问题

参阅下节内容帮助您排查数据来源连接问题。在继续之前，请确认数据库目前可用。此外，请确认您使用的连接信息正确且凭证有效。

主题

- 数据来源连接选项看似正常（SSL）却无法连接
- 无法连接到 Amazon Athena

- 无法连接到 Amazon S3
- 无法根据现有的 Adobe Analytics 数据来源创建或刷新数据集
- 需要验证与数据来源的连接或更改数据来源设置
- 无法连接到 MySQL（SSL 和授权问题）
- 无法连接到 RDS

数据来源连接选项看似正常（SSL）却无法连接

安全套接字层 (SSL) 配置不正确时，可能会出现连接问题。可能出现以下症状：

- 您可以采用其他方式或从其他位置连接到数据库，但以这种方式不行。
- 您可以连接到类似的数据库，但无法连接此数据库。

在继续之前，请先排除以下情况：

- 权限问题
- 可用性问题
- 证书过期或无效
- 自签名证书
- 证书链的顺序错误
- 端口未启用
- 防火墙阻止 IP 地址
- Web 套接字已被阻止
- 虚拟私有云（VPC）或安全组配置不正确。

为了帮助查找 SSL 的问题，您可以使用一个在线 SSL 检查程序或像 OpenSSL 这样的工具。

以下步骤演示在疑似 SSL 问题时如何排查连接错误。在本示例中，管理员已安装 OpenSSL。

Example

1. 用户发现连接到数据库时有问题。用户确认自己可以连接其他 Amazon Web Services 区域中的不同数据库。他们尝试连接同一数据库的其他版本，结果是可以轻松连接。
2. 管理员检查了问题，并决定验证证书是否正常工作。管理员在线搜索关于使用 OpenSSL 的文章来排查或调试 SSL 连接问题。

3. 使用 OpenSSL，管理员验证了终端的 SSL 配置。

```
echo quit
openssl s_client -connect <host>:port
```

结果显示证书无法正常工作。

```
...
...
...
CONNECTED(00000003)
012345678901234:error:140770FC:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:unknown
 protocol:s23_clnt.c:782:
---
no peer certificate available
---
No client certificate CA names sent
---
SSL handshake has read 7 bytes and written 278 bytes
---
New, (NONE), Cipher is (NONE)
Secure Renegotiation IS NOT supported
SSL-Session:
    Protocol  : TLSv1.2
    Cipher    : 0000
    Session-ID:
    Session-ID-ctx:
    Master-Key:
    Key-Arg   : None
    PSK identity: None
    PSK identity hint: None
    Start Time: 1497569068
    Timeout   : 300 (sec)
    Verify return code: 0 (ok)
---
```

4. 管理员在用户的数据库服务器上安装了 SSL 证书，从而更正了此问题。

有关本示例中解决方案的更多详细信息，请参阅《Amazon RDS 用户指南》中的使用 SSL 加密与数据库实例的连接。

无法连接到 Amazon Athena

> 目标受众：Amazon Quick 管理员

要帮助排查与 Athena 连接的问题，请参阅本节内容。

如果无法连接到 Amazon Athena，您可能会在运行查询时遇到权限不足错误，显示权限未配置。要验证您是否可以将 Amazon Quick Sight 连接到 Athena，请检查以下设置：

- Amazon Amazon Quick Sight 内部的资源权限
- Amazon Identity and Access Management (IAM) 策略
- Amazon S3 位置
- 查询结果位置
- Amazon KMS 密钥策略（仅适用于加密数据集）

有关详细信息，请参阅以下内容。有关排查 Athena 中其他问题的信息，请参阅 将 Amazon Athena 与 Amazon Quick Sight 配合使用时出现连接问题。

确保您已授权 Amazon Quick Sight 使用 Athena

> 目标受众：Amazon Quick 管理员

使用以下步骤确保您成功授权 Amazon Quick Sight 使用 Athena。 Amazon 资源权限适用于所有 Amazon Quick Sight 用户。

要执行此操作，您必须是 Amazon Quick Sight 管理员。要检查您是否有访问权限，请确认您在右上角的个人资料中打开菜单时看到了 “管理” QuickSight 选项。

授权 Amazon Quick Sight 访问 Athena

1. 选择自己的个人资料名称（右上角）。选择 “管理 Quick Sight”，然后向下滚动到 “自定义权限” 部分。

2. 选择Amazon 资源，然后选择添加或删除。
3. 在列表中找到 Athena。清除 Athena 旁边的方框，然后再次选中以启用 Athena。

   然后选择 Connect both (连接两者)。
4. 选择您要从 Amazon Quick Sight 访问的存储桶。

   您在此处访问的 S3 存储桶的设置与您通过从列表中选择 Amazon S3 访问的 Amazon Web Services 服务设置相同。请注意，避免无意中禁用其他人使用的存储桶。
5. 选择完成确认自己的选择。您也可以选择取消，不保存就退出。
6. 选择 “更新” 以保存您的新设置以供 Amazon Quick Sight 访问 Amazon Web Services 服务。您也可以选择取消，不进行任何更改就退出。
7. 完成后，请确保您使用的是正确 Amazon Web Services 区域 的。

   如果您必须在此过程的第一步中进行更改，请将其更改回之前 Amazon Web Services 区域 使用的版本。 Amazon Web Services 区域

确保 IAM 策略授予了正确的权限

> 目标受众：系统管理员

您的 Amazon Identity and Access Management (IAM) 策略必须授予特定操作的权限。您的 IAM 用户或角色必须能够读取和写入 Athena 用于查询的 S3 存储桶的输入和输出。

如果数据集已加密，则 IAM 用户必须是指定密钥策略中的 Amazon KMS 密钥用户。

验证 IAM 策略是否有权对查询使用 S3 存储桶

1. 使用 https://console.aws.amazon.com/iam/ 打开 IAM 控制台。
2. 找到所使用的 IAM 用户或角色。选择用户或角色名称以查看关联的策略。
3. 验证策略是否具有正确的权限。选择您想要验证的策略，然后选择编辑策略。使用可视化编辑器，该编辑器在默认情况下打开。如果您改为打开 JSON 编辑器，请选择可视化编辑器选项卡。
4. 在列表中选择 S3 条目以查看其内容。该策略需要授予列出、读取和写入权限。如果 S3 未在列表中，也没有正确的权限，您可以在此处它们。

有关与 Quick Sight 配合使用的 IAM 策略的示例，请参阅Quick 的 IAM 策略示例。

确保 IAM 用户有权 read/write 访问您的 S3 位置

目标受众：Amazon Quick 管理员

要从 Quick Sight 访问 Athena 数据，请先确保 Athena 及其 S3 位置已在 “管理” 屏幕中获得授权。QuickSight有关更多信息，请参阅 确保您已授权 Amazon Quick Sight 使用 Athena。

接下来，验证相关的 IAM 权限。您的 Athena 连接的 IAM 用户 read/write 需要访问结果在 S3 中的存储位置。首先验证 IAM 用户是否有允许访问 Athena 的附加策略，例如 `AmazonAthenaFullAccess`。让 Athena 使用所需的名称创建存储桶，然后将此存储桶添加到可以访问的存储桶列表中。QuickSight 如果您更改结果存储桶的默认位置 (`aws-athena-query-results-*`)，请确保 IAM 用户有权读取和写入新位置。

确认您未在 S3 网址中包含该 Amazon Web Services 区域 代码。例如，使用 `s3://awsexamplebucket/path` 而不是 `s3://us-east-1.amazonaws.com/awsexamplebucket/path`。使用错误的 S3 URL 会导致 `Access Denied` 错误。

此外，请验证存储桶策略和对象访问控制列表（ACL）是否允许 IAM 用户访问存储桶中的对象。如果 IAM 用户位于其他用户中 Amazon Web Services 账户，请参阅 A mazon Athen a 用户指南中的Cross-account 访问权限。

如果数据集已加密，请验证 IAM 用户是否为指定密钥策略中的 Amazon KMS 密钥用户。您可以在 Amazon KMS 控制台中执行此操作，网址为https://console.aws.amazon.com/kms。

设置 Athena 查询结果位置的权限

1. 从 https://console.aws.amazon.com/athena/ 打开 Athena 控制台。
2. 确认您已选择想要使用的工作组：
   - 检查顶部的工作组选项。它的格式为 “工作组:***group-name***”。如果组名称是您想要使用的名称，请跳到下一步。
   - 要选择不同的工作组，请选择顶部的工作组。选择想要使用的工作组，然后选择切换工作组。
3. 选择右上角的设置。

   （不常见）如果出现未找到工作组的错误，请按照以下步骤进行修复：

   a. 暂时忽略错误消息，改为在 “设置” 页面*group-name*上找到 Workgroup:。工作组的名称是一个超链接。打开该链接。

b. 在 Workgroup: ***<groupname>*** 页面上，选择左边的编辑工作组。现在请关闭错误消息。

c. 在查询结果位置附近，通过选择带有文件夹图标的选择按钮打开 S3 位置选择器。

d. 选择 Athena 的 S3 位置名称末尾的小箭头。名称必须以 `aws-athena-query-results` 开头。

e. （可选）通过选中加密存储在 S3 中的结果复选框来加密查询结果。

f. 选择保存以确认您的选择。

g. 如果错误没有再次出现，请返回设置。

有时，错误可能会再次出现。如果出现，请按以下步骤操作：

1. 选择工作组，然后选择查看详细信息。
2. （可选）要保留您的设置，请记下工作组配置或对其截屏。
3. 选择 Create workgroup (创建工作组)。
4. 将该工作组替换为新工作组。配置正确的 S3 位置和加密选项。记下 S3 位置以供稍后使用。
5. 选择保存以继续。
6. 如果不再需要原始工作组，请将其禁用。务必仔细阅读出现的警告，因为警告会告知您禁用原始工作组会丢失的内容。

4. 如果您在上一步中未通过问题排查获得此值，请选择右上角的设置，并获取显示为查询结果位置的 S3 位置值。
5. 如果启用了“加密查询结果”，请检查它是否使用 SSE-KMS 或 CSE-KMS。记下密钥。
6. 在打开 S3 控制台 https://console.aws.amazon.com/s3/，打开正确的存储桶，然后选择权限选项卡。
7. 通过查看存储桶策略来检查 IAM 用户是否具有访问权限。

   如果您使用 ACL 管理访问权限，请确保通过查看访问控制列表来设置访问控制列表（ACL）。
8. 如果您的数据集已加密（在工作组设置中选择“加密查询结果”），请确保将 IAM 用户或角色添加为该密钥策略中的 Amazon KMS 密钥用户。您可以访问以下网 Amazon KMS 址的设置https://console.aws.amazon.com/kms。

授予对 Athena 使用的 S3 存储桶的访问权限

1. 打开 Amazon S3 控制台，网址为 https://console.aws.amazon.com/s3/。
2. 在查询结果位置中选择 Athena 使用的 S3 存储桶。

3. 在 Permissions (权限) 选项卡中，验证权限。

有关更多信息，请参阅 Supp Amazon ort 文章当我运行 Athena 查询时，我收到 “访问被拒绝” 错误。

无法连接到 Amazon S3

要成功连接到 Amazon S3，请确保配置身份验证并在尝试访问的存储桶中创建有效的清单文件。您还需要确保清单所描述的文件可用。

要验证身份验证，请确保您已授权 Amazon Quick Sight 访问 S3 账户。只有您自己（即用户）拥有授权是不够的。Amazon Quick Sight 必须单独获得授权。

授权 Amazon Quick Sight 访问您的 Amazon S3 存储桶

1. 在右上角的 Amazon Web Services 区域 列表中，选择美国东部（弗吉尼亚北部）区域。在编辑账户权限时，您可以 Amazon Web Services 区域 暂时使用此功能。
2. 在 Amazon Quick Sight 中，选择您的个人资料名称（右上角）。选择 “管理 Quick Sight”，然后向下滚动到 “自定义权限” 部分。
3. 选择Amazon 资源，然后选择添加或删除。
4. 在列表中找到 Amazon S3。选择以下操作之一打开可在其中选择 S3 存储桶的屏幕：
   - 如果清除了该复选框，请选择 Amazon S3 旁边的复选框。
   - 如果已选中该复选框，请选择详细信息，然后选取选择 S3 存储桶。
5. 选择您要从 Amazon Quick Sight 访问的存储桶。然后选择 Select。
6. 选择更新。
7. 如果您在此过程的第一步中更改了您的，请将其更改回要使用的。 Amazon Web Services 区域 Amazon Web Services 区域

强烈建议您确保清单文件有效。如果 Amazon Quick Sight 无法解析你的文件，它会给你一条错误消息。可能是“We can't parse the manifest file as valid JSON”或“We can't connect to the S3 bucket”这样的错误消息。

验证清单文件

1. 打开您的清单文件。您可以直接从 Amazon S3 控制台执行此操作，网址为https://console.aws.amazon.com/s3/。转到您的清单文件，然后选择打开。
2. 确保清单文件内提供的 URI 指示的是您需要连接的文件。

3. 如果使用指向清单文件的链接而不是上传清单文件，请确保清单文件格式正确。链接在 `.json` 后不应有任何其他短语。通过在 S3 控制台上的详细信息中查看 S3 文件的 Link（链接）值可以获取的正确链接。
4. 使用 JSON 验证程序（例如，https://jsonlint.com 中的验证程序）确保清单文件内容是有效的。
5. 验证您的存储桶或文件的权限。在中 https://console.aws.amazon.com/s3/，导航到您的 Amazon S3 存储桶，选择权限选项卡，然后添加相应的权限。确保权限在适当的级别：在存储桶级别或在文件级别。
6. 如果使用的是 `s3://` 协议，而不是 `https://`，请确保直接引用存储桶。例如，使用 *`s3://awsexamplebucket/myfile.csv`* 而不是 *`s3://s3-us-west-2.amazonaws.com/awsexamplebucket/myfile.csv`*。同时使用 `s3://` 和 `s3-us-west-2.amazonaws.com` 双重指定 Amazon S3 会导致错误。

   有关清单文件和连接到 Amazon S3 的更多信息，请参阅 支持的 Amazon S3 清单文件格式。

此外，请确认按照 使用 Amazon S3 文件创建数据集 中的步骤创建了 Amazon S3 数据集。

如果使用 Athena 连接到 Amazon S3，请参阅 无法连接到 Amazon Athena。

无法根据现有的 Adobe Analytics 数据来源创建或刷新数据集

自 2022 年 5 月 1 日起，Quick Sight 不再支持 Adobe Analytics 中的旧版 OAuth 和 1.3 版本和 SOAP API 操作。如果您在尝试根据现有 Adobe Analytics 数据来源创建或刷新数据集时遭遇失败，可能是访问令牌已过期。

排查根据现有 Adobe Analytics 数据来源创建或刷新数据集时出现的故障

1. 打开 Quick Sight，然后选择左边的数据。
2. 选择新建，然后选择数据集。
3. 在创建数据集页面上，从现有数据源列表中选择要更新的Adobe Analytics数据源。
4. 选择编辑数据来源。
5. 在打开的编辑 Adobe Analytics 数据来源页面上，选择更新数据来源以重新授权 Adobe Analytics 连接。
6. 再次尝试重新创建或刷新数据集。数据集的创建或刷新应该能成功。

需要验证与数据来源的连接或更改数据来源设置

在某些情况下，您可能需要更新数据来源，也可能需要在出现连接错误时检查设置。如果需要这样做，请按以下步骤操作。

验证与数据来源的连接

1. 从 Quick Sight 主页中，选择左侧的数据。
2. 选择新建，然后选择数据集。
3. 您将看到现有数据源的列表。
4. 选择想要测试或更改的数据来源。
5. 如果提供了该选项，请选择Edit/Preview数据。
6. 选择 Validate connection。
7. 执行所需的更改，然后选择更新数据来源。

无法连接到 MySQL（SSL 和授权问题）

要检查 MySQL 中的一些常见连接问题，请使用以下步骤。该过程将帮助您了解是否已启用 SSL 并授予使用权限。

查找 MySQL 中一些常见连接问题的解决方案

1. 检查 `/etc/my.cnf` 确保已为 MySQL 启用 SSL。
2. 在 MySQL 中，运行以下命令。

```
show status like 'Ssl%';
```

如果 SSL 正在运行，将看到类似于下面的结果。

```
+---------------------------------+-----------------------+
| Variable_name                   | Value                 |
+---------------------------------+-----------------------+
| Ssl_accept_renegotiates         | 0                     |
| Ssl_accepts                     | 1                     |
| Ssl_callback_cache_hits         | 0                     |
```

```
| Ssl_cipher                     |                      |
| Ssl_cipher_list                |                      |
| Ssl_client_connects            | 0                    |
| Ssl_connect_renegotiates       | 0                    |
| Ssl_ctx_verify_depth           | 18446744073709551615 |
| Ssl_ctx_verify_mode            | 5                    |
| Ssl_default_timeout            | 0                    |
| Ssl_finished_accepts           | 0                    |
| Ssl_finished_connects          | 0                    |
| Ssl_session_cache_hits         | 0                    |
| Ssl_session_cache_misses       | 0                    |
| Ssl_session_cache_mode         | SERVER               |
| Ssl_session_cache_overflows    | 0                    |
| Ssl_session_cache_size         | 128                  |
| Ssl_session_cache_timeouts     | 0                    |
| Ssl_sessions_reused            | 0                    |
| Ssl_used_session_cache_entries | 0                    |
| Ssl_verify_depth               | 0                    |
| Ssl_verify_mode                | 0                    |
| Ssl_version                    |                      |
+--------------------------------+----------------------+
```

如果 SSL 已禁用，将看到类似于下面的结果。

```
+--------------------------------+-------+
| Variable_name                  | Value |
+--------------------------------+-------+
| Ssl_accept_renegotiates        | 0     |
| Ssl_accepts                    | 0     |
| Ssl_callback_cache_hits        | 0     |
| Ssl_cipher                     |       |
| Ssl_cipher_list                |       |
| Ssl_client_connects            | 0     |
| Ssl_connect_renegotiates       | 0     |
| Ssl_ctx_verify_depth           | 0     |
| Ssl_ctx_verify_mode            | 0     |
| Ssl_default_timeout            | 0     |
| Ssl_finished_accepts           | 0     |
| Ssl_finished_connects          | 0     |
| Ssl_session_cache_hits         | 0     |
| Ssl_session_cache_misses       | 0     |
```

```
| Ssl_session_cache_mode          | NONE  |
| Ssl_session_cache_overflows     | 0     |
| Ssl_session_cache_size          | 0     |
| Ssl_session_cache_timeouts      | 0     |
| Ssl_sessions_reused             | 0     |
| Ssl_used_session_cache_entries | 0     |
| Ssl_verify_depth                | 0     |
| Ssl_verify_mode                 | 0     |
| Ssl_version                     |       |
+---------------------------------+-------+
```

3. 确保已在数据库服务器上安装支持的 SSL 证书。
4. 授予特定用户使用 SSL 连接的权限。

```
GRANT USAGE ON *.* TO 'encrypted_user'@'%' REQUIRE SSL;
```

> **Note**
>
> 适用于 MySQL 连接的 TLS 1.2 需要 MySQL 版本 5.7.28 或更高版本。如果您的 MySQL 服务器仅强制执行 TLS 1.2（例如`tls_version = TLSv1.2`），并且服务器版本低于 5.7.28，则 SSL 握手会失败并出现错误。`Communications link failure`要解决这个问题，请将你的 MySQL 或 Aurora MySQL 数据库升级到版本 5.7.28 或更高版本。

有关本例中的解决方案的更多详细信息，请参阅以下内容：

- 《Amazon RDS 用户指南》中的 MySQL 数据库实例的 SSL 支持。
- 《Amazon RDS 用户指南》中的使用 SSL 加密与数据库实例的连接。
- MySQL 文档

无法连接到 RDS

有关排查 Amazon RDS 连接问题的更多详细信息，请参阅 使用数据库创建数据集。

您也可以参考有关排查连接问题的 Amazon RDS 文档：无法连接到 Amazon RDS 数据库实例。

Quick Sight 的登录问题

使用以下部分来帮助您解决 Quick Sight 控制台的登录和访问问题。

主题

- 将 Athena 与 Amazon Quick Sight 配合使用时权限不足
- Amazon Quick Sight 无法在我的浏览器中运行
- 如何删除我的 Amazon Quick Sight 账户？
- 我组织中的个人在尝试访问 Quick Sight 时会收到 “外部登录未授权” 消息
- 我的电子邮件登录停止工作

将 Athena 与 Amazon Quick Sight 配合使用时权限不足

如果您收到错误消息提示权限不足，请尝试按照以下步骤来解决问题。

您需要管理员权限才能排查此问题。

解决权限不足错误

1. 确保 Amazon Quick Sight 可以访问 Athena 使用的亚马逊 S3 存储桶：

   a. 为此，请选择您的个人资料名称（右上角）。选择 “管理 Quick Sight”，然后向下滚动到 “自定义权限” 部分。

   b. 选择Amazon 资源，然后选择添加或删除。

   c. 在列表中找到 Athena。清除 Athena 旁边的复选框，然后再次选中以启用 Athena。

      选择连接两者。

   d. 选择您要从 Amazon Quick Sight 访问的存储桶。

      您在此处访问的 S3 存储桶的设置与您通过从列表中选择 Amazon S3 访问的 Amazon Web Services 服务设置相同。请注意，避免无意中禁用其他人使用的存储桶。

   e. 选择 Select (选择) 以保存 S3 存储桶。

   f. 选择 “更新” 以保存您的新设置以供 Amazon Quick Sight 访问 Amazon Web Services 服务。您也可以选择取消，不进行任何更改就退出。

2. 如果您的数据文件使用 Amazon KMS 密钥加密，请向 Amazon Quick Sight IAM 角色授予解密密钥的权限。执行该操作的最简单方法是使用 Amazon CLI。

你可以在中运行 create-gran t 命令 Amazon CLI 来执行此操作。

```
aws kms create-grant --key-id <Amazon KMS key ARN> --grantee-principal <Your Amazon
 Quick Sight Role ARN> --operations Decrypt
```

Amazon Quick Sight 角色的亚马逊资源名称 (ARN) 的格式为`arn:aws:iam::<account id>:role/service-role/aws-quicksight-service-role-v<version number>`，可以从 IAM 控制台进行访问。要查找您的 Amazon KMS 密钥 ARN，请使用 S3 控制台。转到包含数据文件的存储桶，然后选择概述选项卡。密钥位于 KMS 密钥 ID 旁边。

对于亚马逊 Athena、Amazon S3 和 Athena Query Federation 连接，Quick Sight 默认使用以下 IAM 角色：

```
arn:aws:iam::AWS-ACCOUNT-ID:role/service-role/aws-quicksight-s3-consumers-role-v0
```

如果不存在`aws-quicksight-s3-consumers-role-v0`，则 Quick Sight 会使用：

```
arn:aws:iam::AWS-ACCOUNT-ID:role/service-role/aws-quicksight-service-role-v0
```

Amazon Quick Sight 无法在我的浏览器中运行

如果您无法在 Google Chrome 浏览器中正确查看 Amazon Quick Sight，请按照以下步骤修复问题。

在 Chrome 浏览器中查看 Amazon Quick Sight

1. 打开 Chrome 并转到 `chrome://flags/#touch-events`。
2. 如果此选项设置为自动，请将其更改为禁用。
3. 关闭并重新打开 Chrome。

如何删除我的 Amazon Quick Sight 账户？

在某些情况下，即使您无法访问 Amazon Quick Sight 取消订阅，也可能需要删除您的 Amazon Quick Sight 账户。如果是这样，请登录 Amazon 并使用以下链接打开取消订阅屏幕：`https://us-east-1.quicksight.aws.amazon.com/sn/console/unsubscribe`。无论你使用什么 Amazon Web Services 区域 ，这种方法都能奏效。它会删除所有数据、分析、Amazon Quick Sight 用户和 Amazon Quick Sight 管理员。如果您有任何其他问题，请联系支持人员。

我组织中的个人在尝试访问 Quick Sight 时会收到 “外部登录未授权” 消息

目标受众：Amazon Quick 管理员

当组织中的某个人使用联合到 Quick Sight 时 AssumeRoleWithWebIdentity，Quick Sight 会将基于角色的单个用户映射到单个外部登录帐户。在某些情况下，该个人可能会通过与原始映射用户不同的外部登录（例如 Amazon Cognito）进行身份验证。如果是这样，他们将无法访问 Quick Sight 并收到以下意外错误消息。

Quick Sight 用户未经授权使用用于联合身份验证的外部登录。

要了解如何排查该问题，请参阅以下各节：

- 为什么会出现这种情况？
- 如何修复此问题？

为什么会出现这种情况？

正在使用简化的 Amazon Cognito 流

如果您使用 Amazon Cognito 联合进入 Quick Sight，则单点登录（IAM 身份中心）设置可能会使用 `CognitoIdentityCredentials` API 操作来担任 Quick Sight 角色。此方法将 Amazon Cognito 身份池中的所有用户映射到单个 Quick Sight 用户，Quick Sight 不支持此方法。

建议您改用指定角色会话名称的 `AssumeRoleWithWebIdentity` API 操作。

正在使用未经身份验证的 Amazon Cognito 用户

Amazon Cognito IAM Identity Center 是为 Amazon Cognito 身份池中未经身份验证的用户设置的。Quick Sight 角色信任策略的设置如以下示例所示。

此设置允许临时 Amazon Cognito 用户代入映射到唯一 Quick Sight 用户的角色会话。由于未经身份验证的身份是临时的，因此 Quick Sight 不支持这些身份。

我们建议您不要使用此设置，因为 Quick Sight 不支持该设置。对于 Quick Sight，请确保 Amazon Cognito IAM 身份中心使用经过身份验证的用户。

删除并重新创建了一个具有相同用户名属性的 Amazon Cognito 用户

在本例中，映射到 Quick Sight 用户的关联 Amazon Cognito 用户已被删除并重新创建。新创建的 Amazon Cognito 用户具有不同的基础主题。根据角色会话名称与 Quick Sight 用户的映射方式，会话名称可能对应于相同的基于 Quick Sight 角色的用户。

我们建议您使用 `UpdateUser` API 操作将 Quick Sight 用户重新映射到更新后的 Amazon Cognito 用户主题。有关更多信息，请参阅以下 UpdateUser API 示例。

你正在使用 Quick Sight Amazon Web Services 账户 将不同的 Amazon Cognito 用户池映射到一个身份池中

Quick Sight 不支持将多个 Amazon Cognito 用户池映射 Amazon Web Services 账户 到一个身份池和 Quick Sight 中。

如何修复此问题？

您可以使用 Quick Sight 公共 API 操作来更新用户的外部登录信息。使用以下选项来了解如何操作。

RegisterUser 用于创建具有外部登录信息的用户

如果外部登录提供程序是 Amazon Cognito，请使用以下 CLI 代码创建用户。

```
aws quicksight register-user --aws-account-id account-id --namespace namespace --
email user-email --user-role user-role --identity-type IAM
--iam-arn arn:aws:iam::account-id:role/cognito-associated-iam-role
--session-name cognito-username --external-login-federation-provider-type COGNITO
--external-login-id cognito-identity-id --region identity-region
```

`external-login-id` 应该是 Amazon Cognito 用户的身份 ID。如下例所示，格式为 `<identity-region>:<cognito-user-sub>`。

```
aws quicksight register-user --aws-account-id 111222333 --namespace default --email
 cognito-user@amazon.com --user-role ADMIN --identity-type IAM
--iam-arn arn:aws:iam::111222333:role/CognitoQuickSightRole
--session-name cognito-user --external-login-federation-provider-type COGNITO
--external-login-id us-east-1:12345678-1234-1234-abc1-a1b1234567 --region us-east-1
```

如果外部登录提供程序是自定义 OpenID Connect（OIDC）提供程序，请使用以下 CLI 代码创建用户。

```
aws quicksight register-user --aws-account-id account-id --namespace namespace
--email user-email --user-role user-role --identity-type IAM
--iam-arn arn:aws:iam::account-id:role/identity-provider-associated-iam-role
--session-name identity-username --external-login-federation-provider-type CUSTOM_OIDC
--custom-federation-provider-url custom-identity-provider-url
--external-login-id custom-provider-identity-id --region identity-region
```

示例如下：

```
aws quicksight register-user --aws-account-id 111222333 --namespace default
--email identity-user@amazon.com --user-role ADMIN --identity-type IAM
--iam-arn arn:aws:iam::111222333:role/CustomIdentityQuickSightRole
--session-name identity-user --external-login-federation-provider-type CUSTOM_OIDC
--custom-federation-provider-url idp.us-east-1.amazonaws.com/us-east-1_ABCDE
--external-login-id 12345678-1234-1234-abc1-a1b1234567 --region us-east-1
```

要了解有关在 CLI `RegisterUser` 中使用的更多信息，请参阅 Amazon Quick API 参考RegisterUser中的。

DescribeUser 用于检查用户的外部登录信息

如果用户是来自外部登录提供程序的基于角色的联合用户，请使用 `DescribeUser` API 操作查看其外部登录信息，如以下代码所示。

```
aws quicksight describe-user --aws-account-id account-id  --namespace namespace
--user-name identity-provider-associated-iam-role/identity-username
--region identity-region
```

示例如下：

```
aws quicksight describe-user --aws-account-id 111222333 --namespace default --user-name
 IdentityQuickSightRole/user --region us-west-2
```

结果包含外部登录信息字段（如果有）。以下为示例。

```
{
    "Status": 200,
    "User": {
        "Arn": "arn:aws:quicksight:us-east-1:111222333:user-default-
IdentityQuickSightRole-user",
```

```
        "UserName": "IdentityQuickSightRole-user",
        "Email": "user@amazon.com",
        "Role": "ADMIN",
        "IdentityType": "IAM",
        "Active": true,
        "PrincipalId": "federated-iam-AROAAAAAAAAAAAAAA:user",
        "ExternalLoginFederationProviderType": "COGNITO",
        "ExternalLoginFederationProviderUrl": "cognito-identity.amazonaws.com",
        "ExternalLoginId": "us-east-1:123abc-1234-123a-b123-12345678a"
    },
    "RequestId": "12345678-1234-1234-abc1-a1b1234567"
}
```

要了解有关在 CLI `DescribeUser` 中使用的更多信息，请参阅 Amazon Quick API 参考DescribeUser中的。

UpdateUser 用于更新用户的外部登录信息

在某些情况下，您可能会发现 `DescribeUser` 结果中为用户保存的外部登录信息不正确或缺少外部登录信息。如果是这样，您可以使用 `UpdateUser` API 操作对其进行更新。使用以下示例。

对于 Amazon Cognito 用户，请使用以下示例。

```
aws quicksight update-user --aws-account-id account-id --namespace namespace
--user-name cognito-associated-iam-role/cognito-username
 --email user-email --role user-role
--external-login-federation-provider-type COGNITO
--external-login-id cognito-identity-id --region identity-region
```

示例如下：

```
aws quicksight update-user --aws-account-id 111222333 --namespace default
--user-name CognitoQuickSightRole/cognito-user --email cognito-user@amazon.com
--role ADMIN --external-login-federation-provider-type COGNITO
--external-login-id us-east-1:12345678-1234-1234-abc1-a1b1234567 --region us-west-2
```

对于自定义 OIDC 提供程序用户，请使用以下示例。

```
aws quicksight update-user --aws-account-id account-id --namespace namespace
 --user-name identity-provider-associated-iam-role/identity-username
--email user-email --role user-role
```

```
--external-login-federation-provider-type CUSTOM_OIDC
--custom-federation-provider-url custom-identity-provider-url
--external-login-id custom-provider-identity-id --region identity-region
```

示例如下：

```
aws quicksight update-user --aws-account-id 111222333 --namespace default
--user-name IdentityQuickSightRole/user --email user@amazon.com --role ADMIN
--external-login-federation-provider-type CUSTOM_OIDC
--custom-federation-provider-url idp.us-east-1.amazonaws.com/us-east-1_ABCDE
 --external-login-id 123abc-1234-123a-b123-12345678a --region us-west-2
```

如果要删除用户的外部登录信息，请使用 NONE `external login federation provider type`。使用以下 CLI 命令删除外部登录信息。

```
aws quicksight update-user --aws-account-id account-id --namespace namespace
 --user-name identity-provider-associated-iam-role/identity-username
--email user-email --role user-role
--external-login-federation-provider-type NONE --region identity-region
```

示例如下：

```
aws quicksight update-user --aws-account-id 111222333 --namespace default
--user-name CognitoQuickSightRole/cognito-user --email cognito-user@amazon.com --role
 ADMIN --external-login-federation-provider-type NONE --region us-west-2
```

要了解有关在 CLI `UpdateUser` 中使用的更多信息，请参阅 Amazon Quick API 参考UpdateUser中的。

我的电子邮件登录停止工作

目前，电子邮件区分大小写。如果您的电子邮件不工作，请向您的管理员核实它是否为大小写字母混合。使用您所输入的电子邮件。

Quick Sight 的视觉问题

参阅下节内容帮助您排查视觉对象及其格式设置问题。

主题

- 无法看到我的视觉对象
- 打印文档上出现反馈栏
- 地图不显示位置
- 数据透视表停止工作
- 我的视觉对象找不到缺失的列
- 我的视觉对象无法找到查询表
- 更改计算字段后视觉对象未更新
- 在 Quick Sight 中，带有科学记数法的 Microsoft Excel 文件中的值格式不正确

无法看到我的视觉对象

参阅下节内容帮助您排查缺少视觉对象的问题。在继续之前，请检查以确保您仍然可以访问自己的数据来源。如果您无法连接到自己的数据来源，请参阅 Amazon Quick Sight 的数据源连接问题。

- 如果您在向分析中添加视觉对象时遇到问题，请尝试以下方法：
  - 检查您的连接并确认您有权访问 Quick Sight 用于访问的所有域名。要查看 Quick Sight 使用的所有网址的列表，请参阅 Quick Sight 访问的域名。
  - 检查您尝试添加的对象是否超过限额允许的数量。Amazon Quick Sight 在单个分析中支持多达 30 个数据集，在单个工作表中支持最多 30 个视觉对象，每次分析最多支持 20 个表格。
  - 假设您正在编辑选定数据来源的分析，但与该数据来源的连接意外终止。由此产生的错误状态可能会阻止对分析进行进一步更改。这种情况下，将无法在分析中添加更多视觉对象。检查此状态。
- 如果您的视觉对象无法加载，请尝试以下操作：
  - 如果使用的是企业网络，请向网络管理员寻求帮助，并验证网络的防火墙设置是否允许来自 `*.aws.amazon.com`、`amazonaws.com`、`wss://*.aws.amazon.com`、和 `cloudfront.net` 的流量。
  - 为 `*.aws.amazon.com`、`amazonaws.com`、`wss://*.aws.amazon.com` 和 `cloudfront.net` 向您的广告拦截器添加例外。
  - 如果使用的是代理服务器，请确认 `*.quicksight.aws.amazon.com` 和 `cloudfront.net` 已添加到已批准的域列表（允许列表）中。

打印文档上出现反馈栏

浏览器有时会打印页面上的文档反馈栏，遮挡一些打印内容。

为避免此问题，请使用屏幕左下方的旋转向下图标（如下所示）将反馈栏最小化。然后再打印文档。

地图不显示位置

要使自动映射（称为地理编码）在地图上起作用，请确保您的数据必须做好了遵循特定规则的准备。如需帮助解决地理空间方面的问题，请参阅地理空间故障排除。如需准备数据以用于地理空间图表方面的帮助，请参阅添加地理空间数据。

数据透视表停止工作

如果数据透视表超出了基础数据库的计算限制，就会发生这种情况，这通常是由字段井中的项目组合引起的。也就是说，是由行、列、指标和表计算的组合引起的。要降低复杂性级别并降低出错的可能性，请简化数据透视表。有关更多信息，请参阅 数据透视表最佳实践。

我的视觉对象找不到缺失的列

我的分析中的视觉对象的效果不符合预期。错误消息提示 `"The column(s) used in this visual do not exist."`

导致此错误的最常见原因是您的数据来源架构已更改。例如，列名可能从 `a_column` 更改为 `b_column`。

根据数据集访问数据来源的方式，选择下列选项之一。

- 如果数据集基于自定义 SQL，请执行以下一项或多项操作：
  - 编辑数据集。
  - 编辑 SQL 语句。

    例如，如果表名已从 `a_column` 更改为 `b_column`，您可以更新 SQL 语句以创建一个别名：`SELECT b_column as a_column`。通过使用别名在数据集中维护相同的字段名称，您可以避免将列作为新实体添加到视觉对象中。

  完成此操作后，选择保存并可视化。
- 如果数据集不是基于自定义 SQL，请执行以下一项或多项操作：
  - 编辑数据集。
  - 对于现在具有不同名称的字段，请在数据集中重命名它们。您可以使用原始数据集中的字段名称。然后打开分析，将重命名的字段添加到受影响的视觉对象中。

  完成此操作后，选择保存并可视化。

我的视觉对象无法找到查询表

在这种情况下，您分析中视觉对象的效果不符合预期。错误消息提示 "Amazon Quick Sight can’t find the query table."

导致此错误的最常见原因是您的数据来源架构已更改。例如，表名可能从 x_table 更改为 y_table。

根据数据集访问数据来源的方式，选择下列选项之一。

- 如果数据集基于自定义 SQL，请执行以下一项或多项操作：
  - 编辑数据集。
  - 编辑 SQL 语句。

    例如，如果表名已从 x_table 更改为 y_table，您可以更新 SQL 语句中的 FROM 子句以改为引用新表。

  完成此操作后，选择保存并可视化，然后选择每个视觉对象并根据需要重新添加字段。
- 如果数据集不是基于自定义 SQL，请执行以下操作：
  1. 使用新表（例如 y_table）创建新数据集。
  2. 打开您的分析。
  3. 使用新创建的数据集替换原始数据集。如果没有列更改，则在替换数据集后，所有视觉对象都应正常工作。有关更多信息，请参阅 替换数据集。

更改计算字段后视觉对象未更新

更新许多其他字段所依赖的计算字段时，使用实体可能无法按预期进行更新。例如，当您更新可视化字段使用的计算字段时，视觉对象不会按预期进行更新。

要解决此问题，请刷新您的互联网浏览器。

在 Quick Sight 中，带有科学记数法的 Microsoft Excel 文件中的值格式不正确

当你连接到 Microsoft Excel 文件时，该文件中的数字列包含带有科学计数法的值，它们在 Quick Sight 中可能无法正确格式化。例如，在 Quick Sight 中，值 1.59964E+11（实际上是 159964032802）的格式为 1599640000。这可能会导致分析不正确。

要解决此问题，请按照 Microsoft Excel Text 中的格式设置该列的格式，然后将文件上传到 Quick Sight。

使用亚马逊 Quick Sight 进行开发

我们为 Amazon Quick Sight 提供 API 操作，还提供软件开发套件 (SDK) Amazon ，使您能够使用首选的编程语言访问 Amazon Quick Sight。目前，您可以管理用户和组。在企业版中，您还可以在网页或应用程序中嵌入控制面板。

要监控您的账户向 Amazon Quick Sight API 发出的调用，包括由 Amazon Web Services 管理控制台、命令行工具和其他服务进行的调用，请使用 Amazon CloudTrail。有关更多信息，请参阅 Amazon CloudTrail 《用户指南》。

所需知识

如果您计划通过 API 访问 Amazon Quick Sight，则应熟悉以下内容：

- JSON
- Web 服务
- HTTP 请求
- 一种或多种编程语言，例如 Java JavaScript、Python 或 C#。

我们建议您访问 Amazon 入门资源中心，了解 Amazon 软件开发工具包和工具包所提供的内容。

尽管您可以使用终端和最喜欢的文本编辑器，但集成式开发环境（IDE）提供的更具视觉效果的 UI 体验可能会让您受益匪浅。我们在 Amazon 入门资源中心的 IDE 和 IDE 工具包部分提供了 IDE 列表。该网站提供了可供您下载的首选 IDE 的 Amazon 工具包。有些 IDE 还提供教程来帮助您详细了解编程语言。

Amazon Quick Sight 可用的 API 操作

Amazon 为喜欢使用特定语言的 API 操作构建应用程序而不是通过 HTTPS 提交请求的软件开发人员提供了库、示例代码、教程和其他资源。这些库文件提供可自动执行任务的基本功能，例如以加密方式对请求签名、重试请求和处理错误响应。这些库有助于您更轻松地入门。

有关下载 Amazon 软件开发工具包的更多信息，请参阅软件Amazon 开发工具包和工具。以下链接是特定语言的 API 文档的示例。

Amazon Command Line Interface

- Amazon CLI QuickSight Command Reference

- Amazon CLI 用户指南
- Amazon CLI Command Reference

适用于 .NET 的 Amazon SDK

- Amazon.Quicksight
- Amazon.Quicksight.Model

适用于 C++ 的 Amazon SDK

- Aws:QuickSight::: QuickSightClient 类参考

适用于 Go 的 Amazon SDK

- quicksight

适用于 Java 的 Amazon SDK

- com.amazonaws.services.quicksight
- com.amazonaws.services.quicksight.model

适用于 JavaScript 的 Amazon SDK

- AWS.QuickSight

适用于 PHP 的 Amazon SDK

- QuickSightClient

适用于 Python (Boto3) 的 Amazon SDK

- Amazon Quick Sight

适用于 Ruby 的 Amazon SDK

- Aws:: QuickSight

术语和概念

本节提供了 Amazon Quick Sight 中的开发术语列表。

匿名 Amazon Quick Sight 用户：— 临时的 Amazon Quick Sight 用户身份，实际上属于命名空间，只能通过嵌入使用。您可以使用基于标签的规则为此类用户实现行级别安全性。

调用方身份：– 发出 API 请求的 Amazon Identity and Access Management 用户的身份。来电者的身份由 Amazon Quick Sight 使用请求所附的签名确定。通过使用我们提供的开发工具包客户端，您无需以手动方式生成签名或将其附加到请求。但是，如果需要的话，您也可以手动完成上述操作。

调用者身份：— 除了来电者身份（但不能替代来电者身份）之外，在拨打 Amazon Quick Sight 时，您还可以通过 IAM `AssumeRole` API 假设来电者的身份。 Amazon 通过调用者的身份批准来电者。这样做是为了避免必须明确添加属于同一 Amazon Quick Sight 订阅的多个账户。

命名空间：– 一种逻辑容器，允许您隔离用户群体以组织客户、子公司、团队等。有关更多信息，请参阅使用隔离命名空间支持多租户

QuickSight ARN: — 亚马逊资源名称 (ARN)。Amazon Quick Sight 资源使用其名称或 ARN 进行标识。例如，以下是名为 `MyGroup1` 的组、名为 `User1` 的用户以及 ID 为 `1a1ac2b2-3fc3-4b44-5e5d-c6db6778df89` 的控制面板的 ARN：

```
arn:aws:quicksight:us-east-1:111122223333:group/default/MyGroup1
 arn:aws:quicksight:us-east-1:111122223333:user/default/User1
 arn:aws:quicksight:us-west-2:111122223333:dashboard/1a1ac2b2-3fc3-4b44-5e5d-
c6db6778df89
```

以下示例显示了名为 `MyTemplate` 的模板和名为 `MyDashboard` 的控制面板的 ARN。

1. 模板的 ARN 示例

   ```
   arn:aws:quicksight:us-east-1:111122223333:template/MyTemplate
   ```

2. 模板的 ARN 示例，引用模板的特定版本

   ```
   arn:aws:quicksight:us-east-1:111122223333:template/MyTemplate/version/10
   ```

3. 模板别名的 ARN 示例

   ```
   arn:aws:quicksight:us-east-1:111122223333:template/MyTemplate/alias/STAGING
   ```

4. 控制面板的 ARN 示例

```
arn:aws:quicksight:us-east-1:111122223333:dashboard/MyDashboard
```

5. 控制面板的 ARN 示例，引用控制面板的特定版本

```
arn:aws:quicksight:us-east-1:111122223333:dashboard/MyDashboard/version/10
```

根据具体情况，您可能需要提供实体的名称、ID 或 ARN。如果你有名字，你可以使用一些 Amazon Quick Sight API 操作来检索 ARN。

Amazon Quick Sight 控制面板：— 识别根据分析或模板创建的 Amazon Quick Sight 报告的实体。Amazon Quick Sight 控制面板是可共享的。您可以通过相应的权限从中创建计划的电子邮件报告。`CreateDashboard` 和 `DescribeDashboard` API 操作作用于控制面板实体。

Amazon Quick Sight 模板：— 封装了创建分析或控制面板所需的元数据的实体。它通过用占位符替换与分析相关的数据集来对其进行抽象。模板可用于创建控制面板，方法是将数据集占位符替换为遵循用于创建源分析和模板的相同架构的数据集。

Amazon Quick Sight 用户：— 这是你的 API 调用所依据的 Amazon Quick Sight 用户身份。此用户与来电者身份不同，但可能是 Amazon Quick Sight 中映射到该用户的身份。

使用 Amazon Quick Sight API 开发应用程序

您可以通过使用 Amazon 软件开发工具包访问针对您正在使用的编程语言或平台量身定制的 API 来管理部署的大部分方面。有关更多信息，请参阅 Amazon SDK。

有关 API 操作的更多信息，请参阅 Amazon Quick Sight API 参考。

在调用 Amazon Quick Sight API 操作之前，您需要在附加到您的 IAM 身份的策略中`quicksight:`*`operation-name`*获得许可。例如，要调用 `list-users`，您需要 `quicksight:ListUsers` 权限。该模式适用于所有操作。

如果不确定所需的具体权限，您可以尝试进行调用。客户端会告诉您到底缺少什么权限。您可以在权限策略的“资源”字段中使用星号 (*)，而非指定显式资源。不过，建议您尽量对每个权限施加限制。您可以使用用户的 Amazon Quick Sight Amazon 资源名称 (ARN) 标识符在策略中指定或排除资源，从而限制用户访问。

有关更多信息，请参阅下列内容：

- 亚马逊 Quick Sight 的 IAM 政策示例
- 操作、资源和条件键
- IAM JSON 策略元素

要检索用户或组的 ARN，请对相关资源使用 Describe 操作。您也可以在 IAM 中添加条件，以进一步限制在某些情况下对 API 的访问。例如，User1添加到时，主要资源是 Group1Group1，因此您可以允许或拒绝访问某些群组，但也可以使用 IAM Amazon Quick Sight 密钥添加条件，quicksight:UserName以允许或阻止将某些用户添加到该群组。

下面是一个示例策略。这意味着只要添加到组中的用户名不是 user1，附加该策略的调用方就能够在任意组上调用 CreateGroupMembership 操作。

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "quicksight:CreateGroupMembership",
    "Resource": "arn:aws:quicksight:us-east-1:aws-account-id:group/default/*",
    "Condition": {
        "StringNotEquals": {
            "quicksight:UserName": "user1"
        }
    }
}
```

Amazon CLI

以下过程说明了如何通过 Amazon CLI 与 Amazon Quick Sight API 操作进行交互。以下说明已在 Bash 中进行测试，在其他命令行环境中应可取得相同或相似的效果。

1. 在您的环境中安装 Amazon SDK。有关如何执行该操作的说明，请参阅 Amazon 命令行界面。
2. 使用以下命令和后续说明设置您的 Amazon CLI 身份和区域。使用具有适当权限的 IAM 身份或角色的凭证。

   ```
   aws configure
   ```

3. 通过发出以下命令来查看 Amazon Quick Sight SDK 的帮助：

   ```
   aws quicksight help
   ```

4. 要获取有关如何使用 API 的详细说明，请输入 API 名称，然后输入 help，如下所示：

```
aws quicksight list-users help
```

5. 现在你可以调用 Amazon Quick Sight API 操作了。此示例返回您账户中的 Amazon Quick Sight 用户列表。

```
aws quicksight list-users --aws-account-id aws-account-id --namespace default --
region us-east-1
```

Java SDK

使用以下步骤设置与 Amazon Quick Sight 交互的 Java 应用程序。

1. 首先，在 IDE 中创建一个 Java 项目。
2. 将 Amazon Quick Sight 软件开发工具包导入到您的新项目中，例如：`AWSQuickSightJavaClient-1.11.x.jar`
3. 在你的 IDE 为 Amazon Quick Sight SDK 编制索引后，你应该能够按如下方式添加导入行：

```
import com.amazonaws.services.quicksight.AmazonQuickSight;
```

如果 IDE 未将其识别为有效名称，请确认是否已导入开发工具包。

4. 与其他 Amazon 软件开发工具包一样，Amazon Quick Sight SDK 需要外部依赖才能执行其许多功能。您需要将它们下载并导入到同一个项目中。以下依赖项是必需的：

   - `aws-java-sdk-1.11.402.jar`（Amazon Java SDK 和凭据设置）— 参见设置适用于 Java 的 Amazon 软件开发工具包
   - `commons-logging-1.2.jar`— 请参阅 https://commons.apache.org/proper/commons-logging/download_logging.cgi
   - `jackson-annotations-2.9.6.jar`、`jackson-core-2.9.6.jar`、和 `jackson-databind-2.9.6.jar` — 请参阅 http://repo1.maven.org/maven2/com/fasterxml/jackson/core/
   - `httpclient-4.5.6.jar`，`httpcore-4.4.10.jar`— 请参阅 https://hc.apache.org/downloads.cgi
   - `joda-time-2.1.jar`— 请参阅 https://mvnrepository.com/artifact/joda-time/joda-time/2.1

5. 现在，您已准备好创建 Amazon Quick Sight 客户端。您可以使用客户端能够与之通信的默认公有终端节点，也可以显式引用该终端节点。提供 Amazon 凭证的方法有多种。在以下示例中，我们提供一种直接、简单的方法。以下客户端方法用于进行下面所有的 API 调用：

```
private static AmazonQuickSight getClient() {
 final AWSCredentialsProvider credsProvider = new AWSCredentialsProvider() {
 @Override
 public AWSCredentials getCredentials() {
 // provide actual IAM access key and secret key here
 return new BasicAWSCredentials("access-key", "secret-key");
 }

 @Override
 public void refresh() {}
 };

 return AmazonQuickSightClientBuilder
 .standard()
 .withRegion(Regions.US_EAST_1.getName())
 .withCredentials(credsProvider)
 .build();
 }
```

6. 现在，我们可以使用上述客户端列出我们的 Amazon Quick Sight 账户中的所有用户。

> **Note**
>
> 您必须提供订阅 Amazon Quick Sight 时使用的 Amazon 账户编号。这必须与来电者身份的 Amazon 账户 ID 相匹配。 Cross-account 目前不支持呼叫。此外，必需的参数namespace应始终设置为*default*。

```
getClient().listUsers(new ListUsersRequest()
        .withAwsAccountId("relevant_AWS_account_ID")
        .withNamespace("default"))
        .getUserList().forEach(user -> {
            System.out.println(user.getArn());
        });
```

7. 要查看所有可能的 API 操作及其使用的请求对象的列表，您可以CTRL-click在 IDE 中的客户端对象上查看 Amazon Quick Sight 界面。或者，也可以在 Amazon Quick Sight JavaClient JAR 文件的`com.amazonaws.services.quicksight`包中找到它。

JavaScript (Node.js) SDK

使用以下步骤使用与 Amazon Quick Sight 进行交互 Node.js。

1. 使用以下命令设置节点环境：
   - `npm install aws-sdk`
   - `npm install aws4`
   - `npm install request`
   - `npm install url`
2. 有关使用 Amazon SDK 配置和设置凭据的信息，请参阅-> S DK v 适用于 JavaScript 的 Amazon SDK 2 开发者指南。 Node.js
3. 使用下面的代码示例测试设置。必须使用 HTTPS。该示例显示了 Amazon Quick Sight 操作的完整列表及其网址请求参数，然后是您账户中的 Amazon Quick Sight 用户列表。

```
const Amazon = require('aws-sdk');
const https = require('https');

var quicksight = new Amazon.Service({
    apiConfig: require('./quicksight-2018-04-01.min.json'),
    region: 'us-east-1',
});

console.log(quicksight.config.apiConfig.operations);

quicksight.listUsers({
    // Enter your actual Amazon account ID
    'AwsAccountId': 'relevant_AWS_account_ID',
    'Namespace': 'default',
}, function(err, data) {
    console.log('---');
    console.log('Errors: ');
    console.log(err);
    console.log('---');
    console.log('Response: ');
    console.log(data);
```

```
});
```

Python3 SDK

使用以下步骤创建定制botocore包以与 Amazon Quick Sight 进行交互。

1. 在您的环境 Amazon 目录中创建凭证文件。在 Linux/Mac-based 环境中，该文件被称为 ~/。aws/credentials看起来像这样：

```
[default]
aws_access_key_id = Your_IAM_access_key
aws_secret_access_key = Your_IAM_secret_key
```

2. 解压缩文件夹 botocore-1.12.10。将目录切换到 botocore-1.12.10，然后进入 Python3 解释器环境。
3. 响应以字典对象的形式返回。每个响应都有一个包含请求 ID 和响应状态的 ResponseMetadata 条目。其他条目基于您运行的操作类型。
4. 下面是一个示例应用程序，它首先创建、删除和列出组，然后列出 QuickSight 账户中的用户：

```
import botocore.session
default_namespace = 'default'
account_id = 'relevant_AWS_Account'

session = botocore.session.get_session()
client = session.create_client("quicksight", region_name='us-east-1')

print('Creating three groups: ')
client.create_group(AwsAccountId = account_id, Namespace=default_namespace,
 GroupName='MyGroup1')
client.create_group(AwsAccountId = account_id, Namespace=default_namespace,
 GroupName='MyGroup2')
client.create_group(AwsAccountId = account_id, Namespace=default_namespace,
 GroupName='MyGroup3')

print('Retrieving the groups and listing them: ')
response = client.list_groups(AwsAccountId = account_id,
 Namespace=default_namespace)
for group in response['GroupList']:
    print(group)

print('Deleting our groups: ')
```

```
client.delete_group(AwsAccountId = account_id, Namespace=default_namespace,
 GroupName='MyGroup1')
client.delete_group(AwsAccountId = account_id, Namespace=default_namespace,
 GroupName='MyGroup2')
client.delete_group(AwsAccountId = account_id, Namespace=default_namespace,
 GroupName='MyGroup3')

response = client.list_users(AwsAccountId = account_id,
 Namespace=default_namespace)
for user in response['UserList']:
    print(user)
```

.NET/C# SDK

使用以下步骤通过 C#.NET 与 Amazon Quick Sight 进行交互。该示例在 Microsoft Visual for Mac 上构建；根据您的 IDE 和平台，说明可能略有不同。但是，过程应该是相似的。

1. 将 nuget.zip 文件解压缩到名为 nuget 的文件夹。
2. 在 Visual Studio 中创建一个新的控制台应用。
3. 在解决方案下，找到应用程序 Dependencies (依赖关系)，然后打开上下文（右键单击）菜单并选择 Add Packages (添加包)）。
4. 在源列表中，选择 Configure Sources (配置源)。
5. 选择添加，然后将源命名为 QuickSightSDK。浏览到 nuget 文件夹，然后选择 Add Source (添加源)。
6. 选择确定。然后，QuickSightSDK选择所有三个 Amazon Quick Sight 套餐：
   - AWSSDK.QuickSight
   - AWSSDK.Extensions.NETCore.Setup
   - AWSSDK.Extensions.CognitoAuthentication
7. 请单击添加包。
8. 将以下示例应用程序复制并粘贴到您的控制台应用编辑器中。

```
using System;
using Amazon.QuickSight.Model;
using Amazon.QuickSight;

namespace DotNetQuickSightSDKTest
```

```
{
    class Program
    {
        private static readonly string AccessKey = "insert_your_access_key";
        private static readonly string SecretAccessKey =
 "insert_your_secret_key";
        private static readonly string AccountID = "AWS_account_ID";
        private static readonly string Namespace = "default";  // leave this as
 default

        static void Main(string[] args)
        {
            var client = new AmazonQuickSightClient(
                AccessKey,
                SecretAccessKey,
                Amazon.RegionEndpoint.USEast1);

            var listUsersRequest = new ListUsersRequest
            {
                AwsAccountId = AccountID,
                Namespace = Namespace
            };

            client.ListUsersAsync(listUsersRequest).Result.UserList.ForEach(
                user => Console.WriteLine(user.Arn)
            );

            var listGroupsRequest = new ListGroupsRequest
            {
                AwsAccountId = AccountID,
                Namespace = Namespace
            };

            client.ListGroupsAsync(listGroupsRequest).Result.GroupList.ForEach(
                group => Console.WriteLine(group.Arn)
            );
        }
    }
}
```

亚马逊 Quick Sight 事件集成

借助亚马逊 EventBridge，您可以自动响应 Amazon Quick Sight 中的事件，例如创建或更新新的控制面板。这些事件几乎是实时传送到 EventBridge 的。作为开发人员，您可以编写简单的规则来指示哪些事件值得关注，以及当事件与规则匹配时要采取什么操作。通过使用事件，您可以完成持续备份和部署等使用场景。

主题

- 支持的事件
- 事件有效载荷示例
- 创建规则以将 Amazon Quick Sight 事件发送到亚马逊 CloudWatch
- 创建向其发送 Amazon Quick Sight 事件的规则 Amazon Lambda

支持的事件

Amazon Quick Sight 目前支持以下事件。

Asset type	处理建议	事件详细信息类型	事件详细信息

控制面板	Create	成功创建亚马逊 Quick Sight 控制面板	<pre>{
			"dashboardId": "6fdbc328-ebbd-457f-aa02-9780173afc83",
			"versionNumber": 1
			}</pre>

控制面板	Create	创建亚马逊 Quick Sight 控制面板失败	<pre>{
			"dashboardId": "6fdbc328-ebbd-457f-aa02-9780173afc83",
			"versionNumber": 1,
			"errors": [</pre>

Asset type	处理建议	事件详细信息类型	事件详细信息
			{ "Type": "PARAMETER_NOT_FOUND", "Message": "Missing property abc" }, { "Type": "DATA_SET_NOT_FOUND", "Message": "Cannot find dataset with id abc" }] }
控制面板	Create	Amazon Quick Sight 控制面板权限已更新	{"dashboardId": "6fdbc328-ebbd-457f-aa02-9780173afc83" }
控制面板	更新	亚马逊 Quick Sight 控制面板更新成功	{ "dashboardId": "6fdbc328-ebbd-457f-aa02-9780173afc83", "versionNumber": 1 }

Asset type	处理建议	事件详细信息类型	事件详细信息
控制面板	更新	亚马逊 Quick Sight 控制面板更新失败	{ "dashboardId": "6fdbc328-ebbd-457f-aa02-9780173afc83", "versionNumber": 1, "errors": [{ "Type": "PARAMETER_NOT_FOUND", "Message": "Missing property abc" }, { "Type": "DATA_SET_NOT_FOUND", "Message": "Cannot find dataset with id abc" }] }
控制面板	更新	Amazon Quick Sight 控制面板权限已更新	{"dashboardId": "6fdbc328-ebbd-457f-aa02-9780173afc83"}

Asset type	处理建议	事件详细信息类型	事件详细信息
控制面板	发布	亚马逊 Quick Sight 控制面板发布版本已更新	{ "dashboardId": "6fdbc328-ebbd-457f-aa02-9780173afc83", "versionNumber": 2 }
控制面板	删除	亚马逊快速浏览控制面板已删除	{ "dashboardId": "6fdbc328-ebbd-457f-aa02-9780173afc83" }
分析	Create	Amazon Quick Sight 分析创建成功	{ "analysisId": "e5f37119-e24c-4874-901a-af9032b729b5" }

Asset type	处理建议	事件详细信息类型	事件详细信息
分析	Create	创建亚马逊 Quick Sight 分析失败	{ "analysisId": "e5f37119-e24c-4874-901a-af9032b729b5", "errors": [{ "Type": "PARAMETER_NOT_FOUND", "Message": "Missing property abc" }, { "Type": "DATA_SET_NOT_FOUND", "Message": "Cannot find dataset with id abc" }] }
分析	Create	Amazon Quick Sight 分析权限已更新	{"analysisId": "e5f37119-e24c-4874-901a-af9032b729b5" }
分析	删除	亚马逊 Quick Sight 分析已删除	{ "analysisId": "e5f37119-e24c-4874-901a-af9032b729b5" }

Asset type	处理建议	事件详细信息类型	事件详细信息

分析	更新	Amazon Quick Sight 分析更新成功	<pre>{
			"analysisId": "e5f37119-e24c-4874-901a-af9032b729b5"
			}</pre>

Asset type	处理建议	事件详细信息类型	事件详细信息

分析	更新	Amazon 快速观察分析更新失败	{
			"analysisId": "e5f37119-e24c-4874-901a-af9032b729b5",
			"errors": [
			{
			"Type": "PARAMETER_NOT_FOUND",
			"Message": "Missing property abc"
			},
			{
			"Type": "DATA_SET_NOT_FOUND",
			"Message": "Cannot find dataset with id abc"
			}
			]
			}

Asset type	处理建议	事件详细信息类型	事件详细信息
分析	更新	Amazon Quick Sight 分析权限已更新	{"analysisId": "e5f37119-e24c-4874-901a-af9032b729b5" }
VPC 连接	Create	成功创建 Amazon Quick Sight VPC 连接	{ "vpcConnectionId": "53d34238-57e7-488d-b99a-a0037d275a4e", "availabilityStatus": "CREATION_SUCCESSFUL" }
VPC 连接	Create	Amazon Quick Sight VPC 连接创建失败	{ "vpcConnectionId": "53d34238-57e7-488d-b99a-a0037d275a4e", "availabilityStatus": "CREATION_FAILED" }

Asset type	处理建议	事件详细信息类型	事件详细信息
VPC 连接	更新	Amazon Quick Sight VPC 连接更新成功	{ "vpcConnectionId": "53d34238-57e7-488d-b99a-a0037d275a4e", "availabilityStatus": "UPDATE_SUCCESSFUL" }
VPC 连接	更新	Amazon Quick Sight VPC 连接更新失败	{ "vpcConnectionId": "53d34238-57e7-488d-b99a-a0037d275a4e", "availabilityStatus": "UPDATE_FAILED" }
VPC 连接	删除	成功删除 Amazon Quick Sight VPC 连接	{ "vpcConnectionId": "53d34238-57e7-488d-b99a-a0037d275a4e", "availabilityStatus": "DELETED" }

Asset type	处理建议	事件详细信息类型	事件详细信息
VPC 连接	删除	Amazon Quick Sight VPC 连接删除失败	{ "vpcConnectionId": "53d34238-57e7-488d-b99a-a0037d275a4e", "availabilityStatus": "DELETION_FAILED" }
Folder	Create	已创建 Amazon 快速浏览文件夹	{ "folderId": "77e307e8-b41b-472a-90e8-fe3f471537be", "parentFolderArn": "arn:aws:quicksight:us-east-1:123456789012:folder/098765432134" }
Folder	Create	亚马逊 Quick Sight 文件夹权限已更新	{"folderId": "77e307e8-b41b-472a-90e8-fe3f471537be" }

Asset type	处理建议	事件详细信息类型	事件详细信息
Folder	更新	亚马逊 Quick Sight 文件夹已更新	{ "folderId": "77e307e8-b41b-472a-90e8-fe3f471537be" }
Folder	更新	亚马逊 Quick Sight 文件夹权限已更新	{"folderId": "77e307e8-b41b-472a-90e8-fe3f471537be" }
Folder	删除	亚马逊 Quick Sight 文件夹已删除	{ "folderId": "77e307e8-b41b-472a-90e8-fe3f471537be" }
Folder	成员资格更新	亚马逊 Quick Sight 文件夹成员资格已更新	{ "folderId": "77e307e8-b41b-472a-90e8-fe3f471537be", "membersAdded": ["arn:aws:quicksight:us-east-1:123456789012:analysis/e5f37119-e24c-4874-901a-af9032b729b5"], "membersRemoved": [] }

Asset type	处理建议	事件详细信息类型	事件详细信息
数据集	Create	已创建 Amazon 快速视觉数据集	{ "datasetId": "a6553a81-f97e-4ffa-a860-baea63196efa" }
数据集	Create	亚马逊 Quick Sight 数据集权限已更新	{"datasetId": "a6553a81-f97e-4ffa-a860-baea63196efa" }
数据集	更新	Amazon 快速瞄准数据集已更新	{ "datasetId": "a6553a81-f97e-4ffa-a860-baea63196efa" }
数据集	更新	亚马逊 Quick Sight 数据集权限已更新	{"datasetId": "a6553a81-f97e-4ffa-a860-baea63196efa" }
数据集	删除	Amazon 快速视觉数据集已删除	{ "datasetId": "a6553a81-f97e-4ffa-a860-baea63196efa" }

Asset type	处理建议	事件详细信息类型	事件详细信息
DataSource	Create	成功 DataSource 创建亚马逊 Quick Sight	{ "datasourceId": "230caa6e-dc87-406b-91fb-037f29c32824" }
DataSource	Create	亚马逊 Quick Sight DataSource 创建失败	{ "datasourceId": "230caa6e-dc87-406b-91fb-037f29c32824", "error": { "message": "AMAZON_ELASTICSEARCH engine version 7.4 is lower than minimum supported version 7.7", "type": "ENGINE_VERSION_NOT_SUPPORTED" } }
DataSource	Create	亚马逊 Quick Sight DataSource 权限已更新	{"datasourceId": "230caa6e-dc87-406b-91fb-037f29c32824" }

Asset type	处理建议	事件详细信息类型	事件详细信息
DataSource	更新	亚马逊 Quick Sight DataSource 更新成功	{ "datasourceId": "230caa6e-dc87-406b-91fb-037f29c32824" }
DataSource	更新	亚马逊 Quick Sight DataSource 更新失败	{ "datasourceId": "230caa6e-dc87-406b-91fb-037f29c32824", "error": { "message": "AMAZON_ELASTICSEARCH engine version 7.4 is lower than minimum supported version 7.7", "type": "ENGINE_VERSION_NOT_SUPPORTED" } }
DataSource	更新	亚马逊 Quick Sight DataSource 权限已更新	{"datasourceId": "230caa6e-dc87-406b-91fb-037f29c32824" }

Asset type	处理建议	事件详细信息类型	事件详细信息
DataSource	删除	Amazon Quick Sig DataSource h	{ "datasour ceId": "230caa6e -dc87-406 b-91fb-03 7f29c32824" }
Theme	Create	Amazon Quick Sight 主题创建成功	{ ""themeId ": "6fdbc328 -ebbd-457f- aa02-9780173afc8 3", "versionN umber": 1" }
Theme	Create	亚马逊 Quick Sight 主题创建失败	{ "themeId" : "6fdbc328 -ebbd-457f- aa02-9780173afc8 3", "versionN umber": 1 }
Theme	Create	亚马逊 Quick Sight 主题权限已更新	{"themeId": "6fdbc328- ebbd-457f- aa02-9780173afc8 3" }

Asset type	处理建议	事件详细信息类型	事件详细信息
Theme	更新	亚马逊 Quick Sight 主题更新成功	{ "themeId" : "6fdbc328 -ebbd-457f- aa02-9780173afc8 3", "versionN umber": 2 }
Theme	更新	亚马逊 Quick Sight 主题更新失败	{ "themeId" : "6fdbc328 -ebbd-457f- aa02-9780173afc8 3", "versionN umber": 2 }
Theme	更新	亚马逊 Quick Sight 主题权限已更新	{"themeId": "6fdbc328- ebbd-457f- aa02-9780173afc8 3" }
Theme	删除	亚马逊 Quick Sight 主题已删除	{ "themeId" : "6fdbc328 -ebbd-457f- aa02-9780173afc8 3" }

Asset type	处理建议	事件详细信息类型	事件详细信息
Theme	别名创建	已创建亚马逊 Quick Sight 主题别名	{ "themeId" : "6fdbc328 -ebbd-457f- aa02-9780173afc8 3", "aliasName": "MyThemeAlias" "versionN umber": 2 }
Theme	别名更新	Amazon 快速浏览别名已更新	{ "themeId" : "6fdbc328 -ebbd-457f- aa02-9780173afc8 3", "aliasName": "MyThemeAlias" "versionN umber": 4 }
Theme	别名删除	亚马逊 Quick Sight 主题别名已删除	{ "themeId" : "6fdbc328 -ebbd-457f- aa02-9780173afc8 3", "aliasName": "MyThemeAlias" "versionN umber": 2 }

事件有效载荷示例

所有事件都遵循标准 EventBridge 对象结构。详细信息字段是一个 JSON 对象，其中包含有关事件的更多信息。

```
{
  "version": "0",
  "id": "3acb26c8-397c-4c89-a80a-ce672a864c55",
  "detail-type": "QuickSight Dashboard Creation Successful",
  "source": "aws.quicksight",
  "account": "123456789012",
  "time": "2023-10-30T22:06:31Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": ["arn:aws:quicksight:us-east-1:123456789012:dashboard/6fdbc328-
ebbd-457f-aa02-9780173afc83"],
  "detail": {
    "dashboardId": "6fdbc328-ebbd-457f-aa02-9780173afc83",
    "versionNumber": 1
  }
}
```

创建规则以将 Amazon Quick Sight 事件发送到亚马逊 CloudWatch

您可以编写简单的规则来指明您对哪些 Amazon Quick Sight 事件感兴趣，以及当事件与规则匹配时要执行哪些自动操作。例如，您可以将 Amazon Quick Sight 配置为在文件夹中放置 Amazon Quick Sight 资产 CloudWatch 时向亚马逊发送事件。有关更多信息，请参阅 Amazon EventBridge 用户指南。

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 CloudWatch 控制台，网址为https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/。
2. 在导航窗格中的事件下，选择规则。
3. 选择创建规则。
4. 为规则输入名称和描述。规则名称在此区域中必须是唯一的。例如，输入 `QuickSightAssetChangeRuleCloudWatch`。
5. 选择默认事件总线。
6. 选择 Rule with an event pattern（具有事件模式的规则），然后选择 Next（下一步）。
7. 对于事件来源，选择Amazon 事件或 EventBridge合作伙伴事件。
8. 在创建方法部分中，选择自定义模式（JSON 编辑器）。
9. 在事件模式文本框中，输入以下片段并选择下一步。

```
{
  "source": ["aws.quicksight"]
}
```

或者，您可以在 Amazon Quick Sight 中创建仅订阅事件类型子集的规则。例如，仅当将资产添加到 ID 为 77e307e8-b41b-472a-90e8-fe3f471537be 的文件夹或从中删除资产时，才会触发以下规则。

```
{
  "source": ["aws.quicksight"],
  "detail-type": ["QuickSight Folder Membership Updated"],
  "detail": {
    "folderId": "77e307e8-b41b-472a-90e8-fe3f471537be"
  }
}
```

10. 对于目标，选择Amazon 服务 > CloudWatch 日志组。
11. 从现有日志组中选择，或通过输入新的日志组名称来创建新的日志组。
12. 您可以选择为此规则添加另一个目标。
13. 在 Configure tags（配置标签）中，选择 Next（下一步）。
14. 选择 Create rule（创建规则）。

有关更多信息，请参阅亚马逊 EventBridge 用户指南中的创建对事件做出反应的亚马逊 EventBridge 规则。

创建向其发送 Amazon Quick Sight 事件的规则 Amazon Lambda

在本教程中，您将创建一个用于在 Amazon Quick Sight 账户中记录资产事件的 Amazon Lambda 函数。然后，您将创建一个规则，只要资产发生更爱，便运行该函数。本教程假设你已经注册了 Amazon Quick Sight。

步骤 1：创建 Lambda 函数

创建 Lambda 函数以记录状态更改事件。在创建规则时，您可以指定此函数。

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon Lambda 控制台，网址为https://console.aws.amazon.com/lambda/。

2. 如果您是首次接触 Lambda，您将看到欢迎页面。选择 Get Started Now (立即开始)。否则，选择创建函数。
3. 选择 Author from scratch (从头创作)。
4. 在“创建函数”页面上，输入 Lambda 函数的名称和描述。例如，将函数命名为 `QuickSightAssetChangeFn`。
5. 在 “运行时” 中，选择 Node.js18.x。
6. 对于架构，选择 x86_64。
7. 对于执行角色，选择创建具有基本 Lambda 权限的新角色或使用现有角色，然后选择所需的角色。
8. 选择创建函数。
9. 在该QuickSightAssetChange页面上，选择 index.js。
10. 在 index.js 窗格中，删除现有代码。
11. 输入以下代码片段。

```
console.log('Loading function');
exports.handler = async (event, context) => {
  console.log('Received QuickSight event:', JSON.stringify(event));
};
```

12. 选择 Deploy (部署)。

步骤 2：创建规则

创建一条规则，以便在您 create/update /删除 Amazon Quick Sight 资产时运行您的 Lambda 函数。

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon EventBridge 控制台，网址为https://console.aws.amazon.com/events/。
2. 在导航窗格中，选择规则。
3. 选择创建规则。
4. 为规则输入名称和描述。例如，输入 `QuickSightAssetChangeRule`。
5. 选择默认事件总线。
6. 选择 Rule with an event pattern（具有事件模式的规则），然后选择 Next（下一步）。
7. 对于事件来源，选择Amazon 事件或 EventBridge合作伙伴事件。
8. 在创建方法部分中，选择自定义模式（JSON 编辑器）。
9. 在事件模式文本框中，输入以下片段并选择下一步。

```
{
  "source": ["aws.quicksight"]
}
```

或者，您可以在 Amazon Quick Sight 中创建仅订阅事件类型子集的规则。例如，仅当将资产添加到 ID 为 77e307e8-b41b-472a-90e8-fe3f471537be 的文件夹或从中删除资产时，才会触发以下规则。

```
{
  "source": ["aws.quicksight"],
  "detail-type": ["QuickSight Folder Membership Updated"],
  "detail": {
    "folderId": "77e307e8-b41b-472a-90e8-fe3f471537be"
  }
}
```

10. 对于目标类型，选择 Amazon 服务和 Lambda 函数。
11. 对于 Function（函数），选择您创建的 Lambda 函数。然后选择下一步。
12. 在 Configure tags（配置标签）中，选择 Next（下一步）。
13. 查看您的规则中的步骤。然后，选择 Create rule（创建规则）。

步骤 3：测试规则

要测试您的规则，请创建一个分析。等待片刻后，验证您的 Lambda 函数是否已调用。

1. 在以下位置打开 Amazon Quick Sight 控制台https://quicksight.aws.amazon.com/。
2. 创建新分析。
3. 在导航窗格中，选择 Rules (规则)，再选择所创建规则的名称。
4. 在规则详细信息中，选择监控。
5. 您将被重定向到 Amazon CloudWatch 控制台。如果您未被重定向，请选择查看中的指标 CloudWatch。
6. 在 All metrics (所有指标)中，选择所创建规则的名称。该图表表明已调用该规则。
7. 在导航窗格中，选择日志组。
8. 选择您的 Lambda 函数的日志组的名称。例如 /aws/lambda/function-name。
9. 选择日志流的名称，以查看您启动的实例的函数提供的数据。您应该会看到接收的事件，类似以下内容：

```
{
  "version": "0",
  "id": "3acb26c8-397c-4c89-a80a-ce672a864c55",
  "detail-type": "QuickSight Analysis Creation Successful",
  "source": "aws.quicksight",
  "account": "123456789012",
  "time": "2023-10-30T22:06:31Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": ["arn:aws:quicksight:us-east-1:123456789012:analysis/e5f37119-
e24c-4874-901a-af9032b729b5"],
  "detail": {
    "analysisId": "e5f37119-e24c-4874-901a-af9032b729b5"
  }
}
```

有关 JSON 格式的 Amazon Quick Sight 事件的示例，请参阅 Amazon Quick Sight 事件概述。

亚马逊 Quick Sight 的嵌入式分析

> **Important**
>
> Amazon Quick Sight 推出了用于嵌入分析的新 API 操作：`GenerateEmbedUrlForAnonymousUser`和`GenerateEmbedUrlForRegisteredUser`。您仍然可以使用`GetDashboardEmbedUrl`和 `GetSessionEmbedUrl` API 操作来嵌入仪表板和 Amazon Quick Sight 控制台，但它们不包含最新的嵌入功能。有关使用旧 API 操作进行嵌入的更多信息，请参阅 使用 GetDashboardEmbedURL 和 GetSessionEmbedURL API 操作嵌入分析。

适用于：企业版

目标受众：Amazon Quick 开发者

借助 Amazon Quick Sight 嵌入式分析，您可以将数据驱动的体验无缝集成到您的软件应用程序中。您可以设计嵌入式组件的样式，让其匹配自己的品牌。此功能将 Amazon Quick Sight 的强大功能带给您

的最终用户，他们无需离开应用程序即可分析数据并与之交互。通过降低认知复杂性来改善用户体验，让用户有更好的机会进行深入理解并提高效率。

Amazon Quick Sight 支持嵌入以下元素：

- Amazon Quick Sight 控制台（为注册用户提供完整的创作体验）
- Amazon Quick Sight 控制面板和视觉效果（适用于注册用户、匿名用户、公共最终用户）
- Amazon Quick Sight Q 搜索栏（适用于注册用户和匿名用户）

使用嵌入式 Amazon Quick Sight 控制台，你可以嵌入完整的 Amazon Quick Sight 体验。这样就可以将 Amazon Quick Sight 创作工具用作应用程序的一部分，而不是在 Amazon Web Services 管理控制台 或独立网站的环境中使用。嵌入式 Amazon Quick Sight 控制台的用户需要在你的 Amazon Web Services 账户游戏中注册为 Amazon Quick Sight 的作者或管理员。还需要使用任何 Amazon Quick Sight-supported 身份验证方法对他们进行身份验证。 Amazon Web Services 账户

借助嵌入式 Amazon Quick Sight 控制面板或视觉效果，读者可以获得与发布的控制面板或视觉效果相同的功能和交互性。要使用嵌入式控制面板或视觉对象，读者（查看者）可以为下列任何身份：

- Amazon Quick Sight 用户 Amazon Web Services 账户 通过亚马逊 Quick Sight 支持的任何方法在你的账户中进行身份验证。
- 未经身份验证的网站或应用程序访问者 – 此选项需要具有容量定价的会话包。有关订阅类型的信息，请参阅了解 Amazon Quick Sight 订阅和角色。
- 通过编程访问方式在监视器或大屏幕上查看显示内容的多个最终用户。

如果您的应用程序也位于中 Amazon，则该应用程序无需与 Amazon Quick Sight 订阅位于同一 Amazon Web Services 账户 位置。但是，该应用程序需要能够代入您用于 API 调用的 Amazon Identity and Access Management (IAM) 角色。

在嵌入内容之前，请确保在计划使用嵌入 Amazon Web Services 账户 的地方使用了 Amazon Quick Sight Enterprise 版。

所有支持的版本都提供了 Amazon Quick Sight 嵌入 Amazon Web Services 区域功能。

主题

- 将 Amazon Quick Sight 分析嵌入您的应用程序中
- 将自定义 Amazon Quick Sight 资产嵌入您的应用程序中
- 使用一键嵌入代码嵌入 Amazon Quick Sight 视觉效果和仪表板

- 嵌入 Amazon Quick Sight API

将 Amazon Quick Sight 分析嵌入您的应用程序中

适用于：企业版

要嵌入分析，您可以运行 Amazon Quick Sight 嵌入 API 来生成嵌入代码。或者，对于控制面板，您可以在 Amazon Quick Sight 中共享控制面板时复制嵌入代码。每个选项如下所述。

注册用户一键式嵌入

在与账户中的注册用户共享控制面板时，您可以复制控制面板的嵌入代码并将其粘贴到内部应用程序的 HTML 中。

当您想要将 Amazon Quick Sight 控制面板嵌入到用户需要进行身份验证的内部应用程序中时，最好使用一键式企业嵌入。复制嵌入代码时，您会获得一个不变的静态嵌入代码。

有关更多信息，请参阅 通过一键嵌入代码为注册用户嵌入 Amazon Quick Sight 视觉效果和控制面板。

嵌入 Amazon Quick Sight API

当你想将 Amazon Quick Sight 体验嵌入到用户必须进行身份验证的内部应用程序或任何人都可以访问的外部应用程序中时，最适合嵌入 Amazon Quick Sight API。使用嵌入 API 操作生成嵌入代码时，您会获得一个一次性代码。

有关更多信息，请参阅 嵌入 Amazon Quick Sight API。

将自定义 Amazon Quick Sight 资产嵌入您的应用程序中

您可以使用 Amazon Quick Sight 嵌入式分析将自定义 Amazon Quick Sight 资产嵌入到您的应用程序中，这些资产专为满足您的业务需求而量身定制。对于嵌入式仪表板和视觉对象，Amazon Quick Sight 作者可以添加筛选器和向下钻取，供读者在浏览仪表板或视觉对象时访问。Amazon Quick Sight 开发人员还可以使用 Amazon Quick Sight 软件开发工具包在 SaaS 应用程序和 Amazon Quick Sight 嵌入式资产之间建立更紧密的集成，从而在运行时向仪表板上的视觉对象添加数据点回调操作。

有关 Amazon Quick Sight 软件开发工具包的更多信息，请参阅 `amazon-quicksight-embedding-sdk` on GitHub或 NP M。

接下来，您可以找到有关如何使用 Amazon Quick Sight 软件开发工具包来自定义 Amazon Quick Sight 嵌入式分析的说明。

主题

- 在 Amazon Quick Sight 中添加运行时嵌入式回调操作
- 在 Amazon Quick Sight 嵌入式控制面板和视觉对象的运行时筛选数据
- 自定义 Amazon Quick Sight 嵌入式仪表板和视觉效果的外观
- 使用 Amazon Quick Sight Embedging SDK 启用指向嵌入式控制面板视图的可共享链接

在 Amazon Quick Sight 中添加运行时嵌入式回调操作

使用嵌入式数据点回调操作在您的软件即服务 (SaaS) 应用程序与 Amazon Quick Sight 嵌入式仪表板和视觉对象之间建立更紧密的集成。开发人员可以使用 Amazon Quick Sight 嵌入式 SDK 注册要回调的数据点。当您为视觉对象注册回调操作时，读者可以在视觉对象上选择一个数据点，用来接收会针对所选数据点提供数据的回调。此信息可用于标记关键记录、编译针对数据点的原始数据、捕获记录以及为后端进程编译数据。

自定义视觉内容、文本框或见解不支持嵌入式回调。

在开始注册回调数据点之前，请将嵌入开发工具包更新到版本 2.3.0。有关使用亚马逊 Quick Sight Embedding SDK 的更多信息，请参阅上的 ama zon-quicksight-embedding-s dk。 GitHub

数据点回调可以在运行时通过 Amazon Quick Sight SDK 注册到一个或多个视觉对象。您还可以向 VisualCustomActionAPI 结构支持的任何交互注册 dataPoint 回调。当用户在视觉对象上选择数据点或从数据点上下文菜单中选择数据点时，此操作允许启动数据点回调。以下示例注册了一个数据点回调，读者在视觉对象上选择数据点时会启动该回调。

```
/const MY_GET_EMBED_URL_ENDPOINT =
  "https://my.api.endpoint.domain/MyGetEmbedUrlApi"; // Sample URL

// The dashboard id to embed
const MY_DASHBOARD_ID = "my-dashboard"; // Sample ID

// The container element in your page that will have the embedded dashboard
const MY_DASHBOARD_CONTAINER = "#experience-container"; // Sample ID

// SOME HELPERS

const ActionTrigger = {
  DATA_POINT_CLICK: "DATA_POINT_CLICK",
  DATA_POINT_MENU: "DATA_POINT_MENU",
};
```

```
const ActionStatus = {
  ENABLED: "ENABLED",
  DISABLED: "DISABLED",
};

// This function makes a request to your endpoint to obtain an embed url for a given
 dashboard id
// The example implementation below assumes the endpoint takes dashboardId as request
 data
// and returns an object with EmbedUrl property
const myGetEmbedUrl = async (dashboardId) => {
  const apiOptions = {
    dashboardId,
  };
  const apiUrl = new URL(MY_GET_EMBED_URL_ENDPOINT);
  apiUrl.search = new URLSearchParams(apiOptions).toString();
  const apiResponse = await fetch(apiUrl.toString());
  const apiResponseData = await apiResponse.json();
  return apiResponseData.EmbedUrl;
};

// This function constructs a custom action object
const myConstructCustomActionModel = (
  customActionId,
  actionName,
  actionTrigger,
  actionStatus
) => {
  return {
    Name: actionName,
    CustomActionId: customActionId,
    Status: actionStatus,
    Trigger: actionTrigger,
    ActionOperations: [
      {
        CallbackOperation: {
          EmbeddingMessage: {},
        },
      },
    ],
  };
};
```

```
// This function adds a custom action on the first visual of first sheet of the
 embedded dashboard
const myAddVisualActionOnFirstVisualOfFirstSheet = async (
  embeddedDashboard
) => {
  // 1. List the sheets on the dashboard
  const { SheetId } = (await embeddedDashboard.getSheets())[0];
  // If you'd like to add action on the current sheet instead, you can use
 getSelectedSheetId method
  // const SheetId = await embeddedDashboard.getSelectedSheetId();

  // 2. List the visuals on the specified sheet
  const { VisualId } = (await embeddedDashboard.getSheetVisuals(SheetId))[0];

  // 3. Add the custom action to the visual
  try {
    const customActionId = "custom_action_id"; // Sample ID
    const actionName = "Flag record"; // Sample name
    const actionTrigger = ActionTrigger.DATA_POINT_CLICK; // or
 ActionTrigger.DATA_POINT_MENU
    const actionStatus = ActionStatus.ENABLED;
    const myCustomAction = myConstructCustomActionModel(
      customActionId,
      actionName,
      actionTrigger,
      actionStatus
    );
    const response = await embeddedDashboard.addVisualActions(
      SheetId,
      VisualId,
      [myCustomAction]
    );
    if (!response.success) {
      console.log("Adding visual action failed", response.errorCode);
    }
  } catch (error) {
    console.log("Adding visual action failed", error);
  }
};

const parseDatapoint = (visualId, datapoint) => {
  datapoint.Columns.forEach((Column, index) => {
    // FIELD | METRIC
    const columnType = Object.keys(Column)[0];
```

```
    // STRING | DATE | INTEGER | DECIMAL
    const valueType = Object.keys(Column[columnType])[0];
    const { Column: columnMetadata } = Column[columnType][valueType];

    const value = datapoint.RawValues[index][valueType];
    const formattedValue = datapoint.FormattedValues[index];

    console.log(
      `Column: ${columnMetadata.ColumnName} has a raw value of ${value}
           and formatted value of ${formattedValue.Value} for visual: ${visualId}`
    );
  });
};

// This function is used to start a custom workflow after the end user selects a
 datapoint
const myCustomDatapointCallbackWorkflow = (callbackData) => {
  const { VisualId, Datapoints } = callbackData;

  parseDatapoint(VisualId, Datapoints);
};

// EMBEDDING THE DASHBOARD

const main = async () => {
  // 1. Get embed url
  let url;
  try {
    url = await myGetEmbedUrl(MY_DASHBOARD_ID);
  } catch (error) {
    console.log("Obtaining an embed url failed");
  }

  if (!url) {
    return;
  }

  // 2. Create embedding context
  const embeddingContext = await createEmbeddingContext();

  // 3. Embed the dashboard
  const embeddedDashboard = await embeddingContext.embedDashboard(
    {
```

```
      url,
      container: MY_DASHBOARD_CONTAINER,
      width: "1200px",
      height: "300px",
      resizeHeightOnSizeChangedEvent: true,
    },
    {
      onMessage: async (messageEvent) => {
        const { eventName, message } = messageEvent;
        switch (eventName) {
          case "CONTENT_LOADED": {
            await myAddVisualActionOnFirstVisualOfFirstSheet(embeddedDashboard);
            break;
          }
          case "CALLBACK_OPERATION_INVOKED": {
            myCustomDatapointCallbackWorkflow(message);
            break;
          }
        }
      },
    }
  );
};

main().catch(console.error);
```

您也可以将前面的示例配置为在用户打开上下文菜单时启动数据点回调。要在前面的示例中执行此操作，请将 actionTrigger 的值设置为 ActionTrigger.DATA_POINT_MENU。

注册数据点回调后，就会应用到指定视觉对象上的大多数数据点。回调不适用于视觉对象的总计或小计。当读者与数据点交互时，会向 Amazon Quick S CALLBACK_OPERATION_INVOKED ight 嵌入式 SDK 发送一条消息。此消息由 onMessage 处理程序捕获。此消息包含与所选数据点关联的整行数据的原始值和显示值。其中还包含内含数据点的视觉对象中所有列的列元数据。以下是 CALLBACK_OPERATION_INVOKED 消息的示例。

```
{
   CustomActionId: "custom_action_id",
   DashboardId: "dashboard_id",
   SheetId: "sheet_id",
   VisualId: "visual_id",
   DataPoints: [
        {
            RawValues: [
```

```
                    {
                        String: "Texas" // 1st raw value in row
                    },
                    {
                        Integer: 1000 // 2nd raw value in row
                    }
            ],
            FormattedValues: [
                    {Value: "Texas"}, // 1st formatted value in row
                    {Value: "1,000"} // 2nd formatted value in row
            ],
            Columns: [
                    { // 1st column metadata
                        Dimension: {
                            String: {
                                Column: {
                                    ColumnName: "State",
                                    DatsetIdentifier: "..."
                                }
                            }
                        }
                    },
                    { // 2nd column metadata
                        Measure: {
                            Integer: {
                                Column: {
                                    ColumnName: "Cancelled",
                                    DatsetIdentifier: "..."
                                },
                                AggregationFunction: {
                                    SimpleNumericalAggregation: "SUM"
                                }
                            }
                        }
                    }
            ]
        }
    ]
}
```

在 Amazon Quick Sight 嵌入式控制面板和视觉对象的运行时筛选数据

您可以在 Amazon Quick Sight 嵌入软件开发工具包中使用筛选方法，在运行时在软件即服务 (SaaS) 应用程序中利用 Amazon Quick Sight 筛选器的强大功能。运行时筛选器允许企业主将其应用程序与嵌入式 Amazon Quick Sight 仪表板和视觉效果集成。为此，请在应用程序中创建自定义筛选条件控件，并根据应用程序中的数据应用筛选条件预设。然后，开发人员可以在运行时为最终用户个性化筛选条件配置。

开发人员可以使用 Amazon Quick Sight Embedding SDK 在嵌入式控制面板上创建、查询、更新和移除 Amazon Quick Sight 筛选条件，或者从应用程序中移除视觉效果。使用FilterGroup数据模型在您的应用程序中创建 Amazon Quick Sight 筛选对象，并使用筛选方法将其应用于嵌入式仪表板和视觉对象。有关使用 Amazon Quick Sight Embedding SDK 的更多信息，请参阅 ama zon-quicksight-embedding-s dk GitHub

先决条件

在开始之前，请确保您使用的是 Amazon Quick Sight Embedding SDK 版本 2.5.0 或更高版本。

术语和概念

使用嵌入式运行时筛选时，以下术语可能很有用。

- 筛选条件组 – 一组单独的筛选条件。位于 a 内的过滤器`FilterGroup`是相互 OR-ed 关联的。中的筛选FilterGroup器应用于相同的工作表或视觉对象。
- 筛选条件 - 单个筛选条件。筛选条件可以是类别、数字或日期时间筛选条件类型。有关筛选条件的更多信息，请参阅筛选条件。

设置

开始之前，请确保您已准备好以下资产和信息。

- 您想要将 `FilterGroup` 范围限定到的工作表的工作表 ID。这可以通过 Embedding SDK 中的 `getSheets` 方法获取。
- 您想要筛选的数据集和数据集的列标识符。这可以通过 DescribeDashboardDefinitionAPI 操作获得。

  根据您使用的列类型，可以添加到嵌入式资产的筛选条件类型可能会受到限制。有关筛选条件限制的更多信息，请参阅 Filter。
- 如果适用，则为要将 `FilterGroup` 范围限定到的视觉对象的视觉对象 ID。这可以使用 Embedding SDK 中的 `getSheetVisuals` 方法获取。

除了 getSheetVisuals 方法之外，您添加的 FilterGroup 只能限于当前选定的工作表。

要使用此功能，您必须已经通过 Amazon Quick Sight Embedding SDK 将仪表板或视觉效果嵌入到应用程序中。有关使用 Amazon Quick Sight Embedding SDK 的更多信息，请参阅 ama zon-quicksight-embedding-s dk GitHub

SDK 方法接口

控制面板嵌入 getter 方法

下表介绍了开发人员可以使用的不同控制面板嵌入 getter 方法。

方法	说明
getFilterGroupsForSheet(sheetId: string)	返回当前限 FilterGroups 定为参数中提供的表单的所有内容。
getFilterGroupsForVisual(sheetId: string, visualId: string)	返回范围限定为参数中提供的视觉对象的所有 FilterGroups 。

如果参数中提供的工作表不是嵌入式控制面板中当前选定的工作表，则上述方法会返回错误。

视觉对象嵌入 getter 方法

下表介绍了开发人员可以使用的不同视觉对象嵌入 getter 方法。

方法	说明
getFilterGroups()	返回范围当前限定为嵌入式视觉对象的所有 FilterGroups 。

Setter 方法

下表介绍了开发人员可用于控制面板或视觉对象嵌入的不同 setter 方法。

方法	说明
addFilterGroups(filterGroups: FilterGroup[])	将提供的内容添加并应用FilterGroups到嵌入式仪表板或视觉对象。返回 ResponseMessage 指示添加是否成功。
updateFilterGroups(filterGroups: FilterGroup[])	更新嵌入式体验上与参数中提供的 FilterGroup 包含相同 FilterGroupId 的 FilterGroups 。返回 ResponseMessage 指示更新是否成功。
removeFilterGroups(filterGroupsOrIds: FilterGroup[] | string[])	FilterGroups 从仪表板中移除提供的内容，并返回 a，ResponseMessage 表示删除尝试是否成功。

提供的 FilterGroup 的范围必须限定于当前选定的嵌入式工作表或视觉对象。

自定义 Amazon Quick Sight 嵌入式仪表板和视觉效果的外观

您可以使用 Amazon Quick Sight Embedding SDK（版本 2.5.0 及更高版本）在运行时更改嵌入式 Amazon Quick Sight 仪表板和视觉对象的主题。运行时主题可以更轻松地将软件即服务 (SaaS) 应用程序与 Amazon Quick Sight 嵌入式资产集成。运行时主题允许您将嵌入内容的主题与嵌入 Amazon Quick Sight 资产的父应用程序的主题同步。您还可以使用运行时主题为读者添加自定义选项。主题更改可以在初始化时应用于嵌入式资产，也可以在嵌入式控制面板或视觉对象的整个生命周期内应用。

有关主题的更多信息，请参阅 使用 Amazon Quick Sight 中的主题。有关使用亚马逊 Quick Sight Embedding SDK 的更多信息，请参阅上的 ama zon-quicksight-embedding-s dk。 GitHub

先决条件

在开始之前，请确保您已满足以下先决条件。

- 你使用的是 Amazon Quick Sight Embedding SDK 版本 2.5.0 或更高版本
- 访问您想要使用的主题的权限。要在 Amazon Quick Sight 中授予主题的权限，请调用 UpdateThemePermissions API 或使用 Amazon Quick Sight 控制台分析编辑器中主题旁边的共享图标。

术语和概念

使用嵌入式运行时主题时，以下术语可能很有用。

- 主题 – 可应用于多个分析和控制面板的设置集合，可更改内容的显示方式。
- ThemeConfiguration— 包含主题所有显示属性的配置对象。
- 主题覆盖 - 应用于活动主题的 `ThemeConfiguration` 对象，用于覆盖内容显示方式的部分或全部方面。
- 主题 ARN — 标识亚马逊 Quick Sight 主题的亚马逊资源名称 (ARN)。以下是自定义主题 ARN 的示例。

  ```
  arn:aws:quicksight:region:account-id:theme/theme-id
  ```

  Amazon Quick Sight 提供的入门主题在其主题 ARN 中没有区域。以下是入门主题 ARN 的示例。

  ```
  arn:aws:quicksight::aws:theme/CLASSIC
  ```

设置

确保您已准备好以下信息，以开始使用运行时主题。

- 您想要使用的主题的主题 ARN。您可以选择现有主题，也可以创建一个新主题。要获取您的 Amazon Quick Sight 账户中所有主题和主题 ARN 的列表，请调用 ListThemesAPI 操作。有关预设 Amazon Quick Sight 主题的信息，请参阅使用 Amazon Quick API 为 Amazon Quick 分析设置默认主题。
- 如果您使用注册用户嵌入，请确保该用户可以访问您想要使用的主题。

  如果您使用匿名用户嵌入，请将主题 ARN 列表传递给 `GenerateEmbedUrlForAnonymousUser` API 的 `AuthorizedResourceArns` 参数。匿名用户有权访问 `AuthorizedResourceArns` 参数中列出的任何主题。

SDK 方法接口

Setter 方法

下表介绍了开发人员可以用于运行时主题的不同 setter 方法。

方法	说明
setTheme(themeArn: string)	将控制面板或视觉对象的活动主题替换为其他主题。如果应用，则会移除主题覆盖。 如果您无权访问主题或主题不存在，则会返回错误。
setThemeOverride(themeOverride: ThemeConfiguration)	设置动态 ThemeConfiguration 以覆盖当前活动主题。这将替换之前设置的主题覆盖。新 ThemeConfiguration 中未提供的任何值都将默认为当前活动主题中的值。 如果您提供的 ThemeConfiguration 无效，则会返回错误。

使用主题初始化嵌入式内容

要使用非默认主题初始化嵌入式控制面板或视觉对象，请在 DashboardContentOptions 或 VisualContentOptions 参数上定义 themeOptions 对象，并将 themeOptions 中的 themeArn 属性设置为所需的主题 ARN。

以下示例使用 MIDNIGHT 主题初始化嵌入式控制面板。

```
import { createEmbeddingContext } from 'amazon-quicksight-embedding-sdk';

const embeddingContext = await createEmbeddingContext();

const {
    embedDashboard,
} = embeddingContext;

const frameOptions = {
    url: '<YOUR_EMBED_URL>',
    container: '#experience-container',
};
const contentOptions = {
    themeOptions: {
        themeArn: "arn:aws:quicksight::aws:theme/MIDNIGHT"
    }
```

```
};

// Embedding a dashboard experience
const embeddedDashboardExperience = await embedDashboard(frameOptions, contentOptions);
```

使用主题覆盖初始化嵌入式内容

开发人员可以使用主题覆盖在运行时定义嵌入式控制面板或视觉对象的主题。这允许控制面板或视觉对象从第三方应用程序继承主题，而无需在 Amazon Quick Sight 中预先配置主题。要使用主题覆盖初始化嵌入式控制面板或视觉对象，请在 DashboardContentOptions 或 VisualContentOptions 参数中的 themeOptions 中设置 themeOverride 属性。以下示例将控制面板主题的字体从默认字体覆盖为 Amazon Ember。

```
import { createEmbeddingContext } from 'amazon-quicksight-embedding-sdk';

const embeddingContext = await createEmbeddingContext();

const {
    embedDashboard,
} = embeddingContext;

const frameOptions = {
    url: '<YOUR_EMBED_URL>',
    container: '#experience-container',
};
const contentOptions = {
    themeOptions: {
        "themeOverride":{"Typography":{"FontFamilies":[{"FontFamily":"Comic Neue"}]}}
    }
};

// Embedding a dashboard experience
const embeddedDashboardExperience = await embedDashboard(frameOptions, contentOptions);
```

使用预加载的主题初始化嵌入式内容

开发人员可以配置一组控制面板主题，以便在初始化时预加载。这对于在不同视图（例如深色和浅色模式）之间快速切换最为有利。嵌入式控制面板或视觉对象最多可使用 5 个预加载的主题进行初始化。要使用预加载的主题，请使用最多 5 个 themeArns 的数组在 DashboardContentOptions 或 VisualContentOptions 中设置 preloadThemes 属性。以下示例将 Midnight 和 Rainier 入门主题预加载到控制面板。

```
import { createEmbeddingContext } from 'amazon-quicksight-embedding-sdk';

const embeddingContext = await createEmbeddingContext();

const {
    embedDashboard,
} = embeddingContext;

const frameOptions = {
    url: '<YOUR_EMBED_URL>',
    container: '#experience-container',
};
const contentOptions = {
    themeOptions: {
        "preloadThemes": ["arn:aws:quicksight::aws:theme/RAINIER",
 "arn:aws:quicksight::aws:theme/MIDNIGHT"]
    }
};

// Embedding a dashboard experience
const embeddedDashboardExperience = await embedDashboard(frameOptions, contentOptions);
```

使用 Amazon Quick Sight Embedging SDK 启用指向嵌入式控制面板视图的可共享链接

Amazon Quick Sight 开发人员可以使用 Amazon Quick Sight Embedding SDK（版本 2.8.0 及更高版本），允许嵌入式仪表板的读者接收和分发指向嵌入式仪表板视图的可共享链接。开发人员可以使用仪表板或控制台嵌入来生成指向其应用程序页面的可共享链接，其中包含使用Amazon Quick Sight嵌入软件开发工具包封装的Amazon Quick Sight参考文献。然后，Amazon Quick Sight Readers 可以将此可共享链接发送给同行。当他们的同行访问共享链接时，他们会被带到包含嵌入式 Amazon Quick Sight 控制面板的应用程序页面。开发人员还可以生成和保存控制面板视图的可共享链接，当使用匿名嵌入时，这些链接可用作 Amazon Quick Sight 匿名读者的书签。

先决条件

在开始之前，请确保您使用的是 Amazon Quick Sight Embedding SDK 版本 2.8.0 或更高版本

主题

- 为 Amazon Quick Sight 嵌入式分析启用SharedView功能配置
- 使用 Amazon Quick Sight createSharedView API 创建共享视图
- 使用共享的 Amazon Quick Sight 视图

为 Amazon Quick Sight 嵌入式分析启用**SharedView**功能配置

当您使用 Amazon Quick Sight API 创建嵌入式实例时，请将FeatureConfigurations有效负载中的值设置为true，如下例所示。SharedView SharedView覆盖访问嵌入式仪表板的注册用户的StatePersistence配置。如果控制面板用户已禁用 StatePersistence 并启用 SharedView，则其状态将保留。

```
const generateNewEmbedUrl = async () => {
    const generateUrlPayload = {
        experienceConfiguration: {
            QuickSightConsole: {
            FeatureConfigurations: {
                "SharedView": {
                    "Enabled": true
                 },
            },
        },
    }
    const result: GenerateEmbedUrlResult = await
 generateEmbedUrlForRegisteredUser(generateUrlPayload);
    return result.url;
};
```

使用 Amazon Quick Sight **createSharedView** API 创建共享视图

将 Embedding SDK 更新至版本 2.8.0 或更高版本后，请使用 createSharedView API 创建新的共享视图。记录操作返回的 sharedViewId 和 dashboardId。下面的示例创建了一个新的共享视图。

```
const response = await embeddingFrame.createSharedView();
const sharedViewId = response.message.sharedViewId;
const dashboardId = response.message.dashboardId;
```

仅当用户查看控制面板时才能调用 createSharedView。对于特定于控制台的共享视图创建，请先确保用户位于控制面板页面上，然后再启用 createSharedView 操作。您可以使用 PAGE_NAVIGATION 事件执行此操作，如下例所示。

```
const contentOptions = {
    onMessage: async (messageEvent, metadata) => {
    switch (messageEvent.eventName) {
            case 'CONTENT_LOADED': {
                console.log("Do something when the embedded experience is fully
 loaded.");
```

```
                break;
            }
            case 'ERROR_OCCURRED': {
                console.log("Do something when the embedded experience fails
 loading.");
                break;
            }
            case 'PAGE_NAVIGATION': {
                setPageType(messageEvent.message.pageType);
                if (messageEvent.message.pageType === 'DASHBOARD') {
                    setShareEnabled(true);
                    } else {
                    setShareEnabled(false);
                }
                break;
            }
        }
    }
};
```

使用共享的 Amazon Quick Sight 视图

创建新的共享视图后，请使用 Embedding SDK 使其他用户可以使用共享视图。以下示例在 Amazon Quick Sight 中为嵌入式控制面板设置了可使用的共享视图。

With an appended URL

将 sharedViewId 附加到嵌入式 URL（位于 /views/{viewId} 下），并将此 URL 公开给您的用户。用户可以使用此 URL 导航到该共享视图。

```
const response = await dashboardFrame.createSharedView();
const newEmbedUrl = await generateNewEmbedUrl();
const formattedUrl = new URL(newEmbedUrl);
formattedUrl.pathname = formattedUrl.pathname.concat('/views/' +
 response.message.sharedViewId);
const baseUrl = formattedUrl.href;
alert("Click to view this QuickSight shared view", baseUrl);
```

With the contentOptions SDK

将 viewId 传递给 contentOptions 以打开具有给定 viewId 的体验。

```
const contentOptions = {
```

```
    toolbarOptions: {
        ...
    },
    viewId: sharedViewId,
};

const embeddedDashboard = await embeddingContext.embedDashboard(
    {container: containerRef.current},
    contentOptions
);
```

With the InitialPath property

```
const shareView = async() => {
    const returnValue = await consoleFrame.createSharedView();
    const {dashboardId, sharedViewId} = returnValue.message;
    const newEmbedUrl = await generateNewEmbedUrl(`/dashboards/${dashboardId}/views/
${sharedViewId}`);
    setShareUrl(newEmbedUrl);
};

const generateNewEmbedUrl = async (initialPath) => {
    const generateUrlPayload = {
        experienceConfiguration: {
            QuickSightConsole: {
            InitialPath: initialPath,
            FeatureConfigurations: {
                "SharedView": {
                    "Enabled": true
                 },
            },
        },
    }
    const result: GenerateEmbedUrlResult = await
 generateEmbedUrlForRegisteredUser(generateUrlPayload);
    return result.url;
};
```

使用一键嵌入代码嵌入 Amazon Quick Sight 视觉效果和仪表板

您可以使用嵌入代码在应用程序中嵌入视觉对象或控制面板。当你共享控制面板或从 Amazon Quick Sight 的 “嵌入” 视觉菜单中时，你会得到这个代码。

您可以在内部应用程序中为注册用户嵌入视觉对象或控制面板，或者你可以在 Amazon Quick Sight 控制台中开启公共共享。此举可让互联网上的任何人访问嵌入在公共应用程序、wiki 或门户中的共享视觉对象或控制面板。

接下来，您可以了解有关如何使用一键式视觉对象或控制面板嵌入代码嵌入视觉对象和控制面板的说明。

主题

- 通过一键嵌入代码为注册用户嵌入 Amazon Quick Sight 视觉效果和控制面板
- 使用一键嵌入代码为匿名用户嵌入 Amazon Quick Sight 视觉效果和控制面板

通过一键嵌入代码为注册用户嵌入 Amazon Quick Sight 视觉效果和控制面板

适用于：企业版

您可以在内部应用程序中嵌入视觉或控制面板，供您的 Amazon Quick Sight 账户的注册用户使用。您可以使用共享控制面板时获得的嵌入代码或从 Amazon Quick Sight 的 “嵌入” 视觉菜单中获得的嵌入代码来执行此操作。您无需运行 Amazon Quick Sight 嵌入 API 即可生成嵌入代码。您可以从 Amazon Quick Sight 中复制嵌入代码并将其粘贴到内部应用程序的 HTML 代码中。

当有权访问您要嵌入的控制面板或包含您要嵌入的视觉效果的用户和群组（或您的 Amazon Quick Sight 账户中的所有用户）访问您的内部应用程序时，系统会提示他们使用自己的凭证登录 Amazon Quick Sight 账户。通过身份验证后，他们可以访问各自内部页面上的视觉对象或控制面板。如果启用了单点登录，系统不会提示用户再次登录。

接下来，您可以了解有关如何使用视觉对象或控制面板嵌入代码为注册用户嵌入视觉对象或控制面板的说明。

开始之前

在开始之前，您应确保满足以下条件：

- 互联网浏览器设置包含以下某一项，以允许弹出窗口与 iframe 进行通信：
  - Mozilla Broadcast Channel API 的本机支持。有关更多信息，请参阅 Mozilla 文档中的 Broadcast Channel API。
  - IndexedDB 支持。
  - LocalStorage 支持。

- 互联网浏览器的“阻止所有 Cookie”设置已关闭。

步骤 1：授予对控制面板的访问权限

要让用户访问您的嵌入式控制面板，请向其授予查看该控制面板的权限。您可以授予个人用户和用户组对控制面板的访问权限，也可以向账户中的所有人授予访问权限。视觉对象权限在控制面板级别确定。要授予对嵌入式视觉对象的访问权限，请授予对视觉对象所属控制面板的访问权限。有关更多信息，请参阅 授予对控制面板的访问权限。

步骤 2：将要嵌入视觉对象或控制面板的域放入允许列表

要在内部应用程序中嵌入视觉对象和控制面板，请确保您要嵌入的域名已列入您的 Amazon Quick Sight 账户的允许名单。有关更多信息，请参阅 允许列出静态域。

步骤 3：获取嵌入代码

要获取视觉对象或控制面板嵌入代码，请按照以下过程操作。

获取控制面板嵌入代码

1. 在 Amazon Quick Sight 中打开已发布的控制面板，然后选择右上角的 “共享”。再选择共享控制面板。
2. 在打开的共享控制面板页面中，选择左上角的复制嵌入代码。

   嵌入代码已复制到剪贴板，且类似于以下内容。此示例*quicksightdomain*中的是您用来访问您的 Amazon Quick Sight 账户的网址。

```
<iframe
        width="960"
        height="720"
        src="https://quicksightdomain/sn/embed/share/accounts/accountid/
dashboards/dashboardid?directory_alias=account_directory_alias">
    </iframe>
```

获取视觉对象嵌入代码

1. 在 Amazon Quick Sight 中打开已发布的控制面板，然后选择要嵌入的视觉效果。然后打开视觉对象右上角的视觉对象菜单，从中选择嵌入视觉对象。
2. 在打开的嵌入视觉对象窗格中，选择复制代码。

嵌入代码已复制到剪贴板，且类似于以下内容。此示例*quicksightdomain*中的是您用来访问您的 Amazon Quick Sight 账户的网址。

```
<iframe
        width="600"
        height="400"
        src="https://quicksightdomain/sn/embed/share/accounts/111122223333/
dashboards/DASHBOARDID/sheets/SHEETID>/visuals/VISUALID">
    </iframe>
```

步骤 4：将代码粘贴到内部应用程序的 HTML 页面中

要将嵌入代码粘贴到内部应用程序的 HTML 页面中，请按照以下过程操作。

将代码粘贴到内部应用程序的 HTML 页面中

- 打开要嵌入控制面板的任何页面的 HTML 代码，然后将嵌入代码粘贴到其中。

  以下示例演示了嵌入式控制面板的大致样式。此示例*quicksightdomain*中的是您用来访问您的 Amazon Quick Sight 账户的网址。

```
<!DOCTYPE html>
    <html>
    <body>

    <h2>Example.com - Employee Portal</h2>
    <h3>Current shipment stats</h3>
        <iframe
        width="960"
        height="720"
        src="https://quicksightdomain/sn/embed/share/accounts/accountid/
dashboards/dashboardid?directory_alias=account_directory_alias">
    </iframe>

    </body>
    </html>
```

  以下示例演示了嵌入式视觉对象的大致样式。此示例*quicksightdomain*中的是您用来访问您的 Amazon Quick Sight 账户的网址。

```
<!DOCTYPE html>
    <html>
    <body>

    <h2>Example.com - Employee Portal</h2>
    <h3>Current shipment stats</h3>
        <iframe
        width="600"
        height="400"
        src="https://quicksightdomain/sn/embed/share/accounts/111122223333/
dashboards/DASHBOARDID/sheets/SHEETID>/visuals/VISUALID?
directory_alias=account_directory_alias">
    </iframe>

    </body>
    </html>
```

例如，假设您希望将视觉对象或控制面板嵌入 Google 协作平台内部页面。您可以在 Google 协作平台上打开该页面，然后将嵌入代码粘贴到嵌入小部件中。

如果要将视觉对象或仪表板嵌入到 Microsoft 内部 SharePoint 网站中，可以创建一个新页面，然后将嵌入代码粘贴到嵌入的 Web 部件中。

使用一键嵌入代码为匿名用户嵌入 Amazon Quick Sight 视觉效果和控制面板

适用于：企业版

您可以使用在 Amazon Quick Sight 中共享视觉对象或控制面板时获得的嵌入代码将视觉对象或控制面板嵌入到公共网站中。您还可以使用 Amazon Quick Sight 控制台开启公开共享，并自动向互联网上的任何人授予访问共享视觉对象或控制面板的权限。

接下来，您可以了解如何为视觉对象或控制面板开启公开共享，以及如何嵌入视觉对象或控制面板供互联网上的任何人查看。在这两种情况下，您都可以使用一键式嵌入代码来完成此操作。

开始之前

在开始之前，您应确保满足以下条件：

- 互联网浏览器设置包含以下某一项，以允许弹出窗口与共享使用的 iframe 进行通信：

  - Mozilla Broadcast Channel API 的本机支持。有关更多信息，请参阅 Mozilla 文档中的 Broadcast Channel API。
  - IndexedDB 支持。
  - LocalStorage 支持。
- 互联网浏览器的“阻止所有 Cookie”设置已关闭。

步骤 1：开启控制面板的公有访问权限

要让互联网上的任何人都能访问您的嵌入式视觉对象或控制面板，请先开启控制面板的公有访问权限。视觉对象权限在控制面板级别确定。要授予对嵌入式视觉对象的访问权限，请授予对视觉对象所属控制面板的访问权限。有关更多信息，请参阅 允许互联网上的任何人访问 Amazon Quick Sight 控制面板。

步骤 2：将要嵌入视觉对象或控制面板的域放入允许列表

要在公共应用程序、wiki 或门户中嵌入视觉对象和控制面板，请确保您要嵌入的域名位于您的 Amazon Quick Sight 账户的允许列表中。

步骤 3：获取嵌入代码

要获取视觉对象或控制面板嵌入代码，请按照以下过程操作。

获取控制面板嵌入代码

1. 在 Amazon Quick Sight 中打开已发布的控制面板，然后选择右上角的 “共享”。再选择共享控制面板。
2. 在打开的共享控制面板页面中，选择左上角的复制嵌入代码。

   嵌入代码已复制到剪贴板，且类似于以下内容。此示例*quicksightdomain*中的是您用来访问您的 Amazon Quick Sight 账户的网址。

```
<iframe
        width="960"
        height="720"
        src="https://quicksightdomain/sn/
            embed/share/accounts/accountid/dashboards/dashboardid">
    </iframe>
```

获取视觉对象嵌入代码

1. 在 Amazon Quick Sight 中打开已发布的控制面板，然后选择要嵌入的视觉效果。然后打开视觉对象右上角的视觉对象菜单，从中选择嵌入视觉对象。
2. 在打开的嵌入视觉对象窗格中，选择复制代码。

   嵌入代码已复制到剪贴板，且类似于以下内容。此示例*quicksightdomain*中的是您用来访问您的 Amazon Quick Sight 账户的网址。

```
<iframe
        width="600"
        height="400"
        src="https://quicksightdomain/sn/embed/share/accounts/111122223333/
dashboards/DASHBOARDID/sheets/SHEETID>/visuals/VISUALID">
    </iframe>
```

步骤 4：将嵌入代码粘贴到 HTML 页面、wiki 页面或门户中

要将嵌入代码粘贴到 HTML 页面、wiki 页面或门户中，请按照以下过程操作。

粘贴嵌入代码

- 打开要嵌入视觉对象或控制面板的位置的 HTML 代码，然后将嵌入代码粘贴到其中。

  以下示例演示了嵌入式控制面板的大致样式。此示例*quicksightdomain*中的是您用来访问您的 Amazon Quick Sight 账户的网址。

```
<!DOCTYPE html>
    <html>
    <body>

    <h2>Example.com - Employee Portal</h2>
    <h3>Current shipment stats</h3>
        <iframe
        width="960"
        height="720"
        src="https://quicksightdomain/sn/
            embed/share/accounts/accountid/dashboards/dashboardid">
    </iframe>

    </body>
```

```
    </html>
```

以下示例演示了嵌入式视觉对象的大致样式。此示例*quicksightdomain*中的是您用来访问您的 Amazon Quick Sight 账户的网址。

```
<!DOCTYPE html>
    <html>
    <body>

    <h2>Example.com - Employee Portal</h2>
    <h3>Current shipment stats</h3>
        <iframe
        width="600"
        height="400"
        src="https://quicksightdomain/sn/embed/share/accounts/111122223333/
dashboards/DASHBOARDID/sheets/SHEETID>/visuals/VISUALID">
    </iframe>

    </body>
    </html>
```

如果面向公众的应用程序是基于 Google 协作平台构建的，请在 Google 协作平台中打开该页面，然后使用嵌入小部件粘贴嵌入代码。

在 Google 协作平台中嵌入时，请确保 Amazon Quick Sight 中的以下域名在允许列表中：

- `https://googleusercontent.com`（开启子域）
- `https://www.gstatic.com`
- `https://sites.google.com`

将视觉对象或控制面板嵌入应用程序后，能够访问您应用程序的任何人都可以访问嵌入式视觉对象或控制面板。要更新与公众共享的控制面板，请参阅 更新公开共享的控制面板。要关闭公开共享，请参阅关闭公开共享设置。

当您关闭公开共享后，互联网上的任何人都无法访问您嵌入公共应用程序的或通过链接共享的控制面板。下次有人尝试通过互联网查看此类控制面板时，他们会收到一条消息，提示他们无权查看控制面板。

嵌入 Amazon Quick Sight API

适用于：企业版

目标受众：Amazon Quick 开发者

使用 Amazon Quick Sight API 嵌入分析的实际过程只涉及几个步骤。

开始之前，请确保下列事项已准备就绪：

- 为将使用 Amazon 软件开发工具包进行 API 调用的应用程序使用的来电者身份设置所需的 IAM 权限。例如，授予允许 `quicksight:GenerateEmbedUrlForAnonymousUser` 或 `quicksight:GenerateEmbedUrlForRegisteredUser` 操作的权限。
- 要为注册用户嵌入，请事先与他们共享 Amazon Quick Sight 资产。对于新的身份验证用户，请知晓如何授予对资产的访问权限。一种方法是将所有资产添加到 Amazon Quick Sight 文件夹。如果您更喜欢使用 Amazon Quick Sight API，请使用`DescribeDashboardPermissions`和 `UpdateDashboardPermissions` API 操作。有关更多信息，请参阅 Amazon Quick API 参考UpdateDashboardPermissions中的DescribeDashboardPermissions或。如果您想与命名空间或用户组中的所有用户共享控制面板，则可以与 `namespace` 或 `group` 共享控制面板。
- 如果您要嵌入控制面板，请确保拥有要嵌入的控制面板 ID。控制面板 ID 是控制面板 URL 中的代码。您也可以从控制面板 URL 中获得该信息。
- Amazon Quick Sight 管理员必须明确启用您计划在其中嵌入 Amazon Quick Sight 分析的域名。您可以使用个人资料菜单中的 “管理 Amazon Quick Sight、域名和嵌入” 来执行此操作，也可以使用`GenerateEmbedUrlForAnonymousUser`或 `GenerateEmbedUrlForRegisteredUser` API 调用的`AllowedDomains`参数。

  此选项仅对 Amazon Quick Sight 管理员可见。您也可以将子域添加为域的一部分。有关更多信息，请参阅 允许在运行时使用 Amazon Quick API 上架域名。

  必须显式允许静态允许列表中的所有域（如开发、暂存和生产），并且这些域必须使用 HTTPS。最多可以向允许列表添加 100 个域。您可以在运行时使用 Amazon Quick Sight API 操作添加域名。

在完成所有先决条件后，嵌入 Amazon Quick Sight 涉及以下步骤，稍后将详细介绍这些步骤：

1. 对于身份验证，请使用您的应用程序服务器对用户进行身份验证。在服务器中进行身份验证后，使用所需的 Amazon SDK 生成嵌入式控制面板 URL。
2. 在您的门户网站或应用程序中，使用生成的 URL 嵌入 Amazon Quick Sight。为了简化此过程，你可以使用 NPMJS 上提供的 Amazon Quick Sight Embedding Sight Embeddin g S GitHub 此自定义 JavaScript SDK 旨在帮助您高效地将 Amazon Quick Sight 集成到应用程序页面、设置默认值、连接控件、获取回调和处理错误。

您可以使用 Amazon CloudTrail 审计日志来获取有关嵌入式仪表板数量、嵌入式体验的用户和访问率的信息。

主题

- 将 Amazon Quick Sight 仪表板嵌入亚马逊快速视图 API
- 使用 Amazon Quick Sight API 嵌入亚马逊 Quick Sight 视觉效果
- 为注册用户嵌入 Amazon Quick Sight 控制台的全部功能
- 将亚马逊 Q 嵌入亚马逊 Quick Sight Generative Q & A 体验中
- 嵌入 Amazon Quick Sight Q 搜索栏（经典版）
- 使用 GetDashboardEmbedURL 和 GetSessionEmbedURL API 操作嵌入分析

将 Amazon Quick Sight 仪表板嵌入亚马逊快速视图 API

使用以下主题了解如何使用 Amazon Quick Sight API 嵌入控制面板。

主题

- 为注册用户嵌入亚马逊 Quick Sight 面板
- 为匿名（未注册）用户嵌入 Amazon Quick Sight 控制面板
- 在嵌入式控制面板中启用执行摘要

为注册用户嵌入亚马逊 Quick Sight 面板

> **Important**
>
> 亚马逊 Quick Sight 推出了用于嵌入分析的新的 API 操作：`GenerateEmbedUrlForAnonymousUser`和`GenerateEmbedUrlForRegisteredUser`。您仍然可以使用`GetDashboardEmbedUrl`和 `GetSessionEmbedUrl` API 操作来嵌入仪表板和 Amazon Quick Sight 控制台，但它们不包含最新的嵌入功能。有关使用旧 API 操作进行嵌

入的更多信息，请参阅使用GetDashboardEmbedURL和 GetSessionEmbedURL API 操作嵌入分析。

适用于：企业版

目标受众：亚马逊 Quick 开发者

在以下部分中，您可以找到有关如何为亚马逊 Quick Sight 的注册用户设置嵌入式亚马逊 Quick Sight 控制面板的详细信息。

主题

- 步骤 1：设置权限
- 步骤 2：生成附带身份验证代码的 URL
- 步骤 3：嵌入控制面板 URL

步骤 1：设置权限

在下节中，您可以了解如何设置后端应用程序或 Web 服务器的权限。该任务需要具有 IAM 的管理访问权限。

每个访问控制面板的用户都将扮演一个角色，该角色赋予他们 Amazon Quick Sight 对控制面板的访问权限和权限。要实现这一点，请在您的中创建 IAM 角色 Amazon Web Services 账户。将一个 IAM 策略与该角色相关联，以便为担任该角色的任何用户提供权限。IAM 角色需要提供权限才能检索特定用户群体的嵌入 URL。借助通配符 *，您可以授予为特定命名空间中的所有用户部分用户生成 URL 的权限。为此，请添加 `quicksight:GenerateEmbedUrlForRegisteredUser`。

您可以在 IAM 策略中创建一个条件，限制开发人员可以在 `GenerateEmbedUrlForRegisteredUser` API 操作的 `AllowedDomains` 参数中列出的域。`AllowedDomains` 参数是可选参数。作为开发者，它允许您选择覆盖在 “管理亚马逊 Quick Sight” 菜单中配置的静态域。您最多可以列出三个可以访问生成的 URL 的域或子域。然后，此 URL 将嵌入您创建的网站。只有参数中列出的域才能访问嵌入式视觉对象。如果没有此条件，则可以在 `AllowedDomains` 参数中列出互联网上的任何域。

要限制开发人员可用于此参数的域，请在 IAM 策略中添加一个 `AllowedEmbeddingDomains` 条件。有关该`AllowedDomains`参数的更多信息，请参阅亚马逊 Quick Sight API 参考GenerateEmbedUrlForRegisteredUser中的内容。

⚠ IAM 条件运算符的安全最佳实践

配置不当的 IAM 条件运算符可能允许通过 URL 变体在未经授权的情况下访问您的嵌入式 Quick 资源。在您的 IAM 策略中使用`quicksight:AllowedEmbeddingDomains`条件密钥时，请使用条件运算符，这些运算符要么允许特定域，要么拒绝所有未特别允许的域。有关 IAM 条件运算符的更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的 IAM JSON 策略元素：条件运算符。许多不同的 URL 变体可以指向相同的资源。例如，以下 URL 都解析为相同的内容：

- `https://example.com`
- `https://example.com/`
- `https://Example.com`

如果您的策略使用的运算符不考虑这些 URL 变体，则攻击者可以通过提供等效的 URL 变体来绕过您的限制。
您必须验证您的 IAM 策略是否使用适当的条件运算符来防止绕过漏洞，并确保只有您的目标域才能访问您的嵌入式资源。

以下示例策略提供了这些权限。

此外，如果您创建的初次用户将成为亚马逊 Quick Sight 的读者，请务必在政策中添加`quicksight:RegisterUser`权限。

以下示例策略为即将成为亚马逊 Quick Sight 读者的首次用户提供了检索嵌入网址的权限。

最后，您应用程序的 IAM 身份必须具有关联的信任策略，才允许访问您刚创建的角色。这意味着，当用户访问您的应用程序时，您的应用程序可以代表用户代入该角色并在 Amazon Quick Sight 中为用户进行配置。下面演示了一个示例信任策略。

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
```

```
        {
            "Sid": "AllowLambdaFunctionsToAssumeThisRole",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "lambda.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        },
        {
            "Sid": "AllowEC2InstancesToAssumeThisRole",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "ec2.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
```

有关 OpenId Connect 或 SAML 身份验证的信任策略的更多信息，请参阅 IAM 用户指南 的以下部分：

- 创建用于 Web 联合身份验证或 OpenID Connect 联合身份验证的角色（控制台）
- 创建用于 SAML 2.0 联合身份验证的角色（控制台）

步骤 2：生成附带身份验证代码的 URL

在下节中，您可以了解如何对用户进行身份验证，并获取应用程序服务器上的可嵌入控制面板 URL。如果您计划为 IAM 或 Amazon Quick Sight 身份类型嵌入控制面板，请与用户共享控制面板。

用户访问您的应用程序时，该应用程序代表用户代入 IAM 角色。然后，如果该用户尚不存在，它将用户添加到亚马逊 Quick Sight 中。接下来，其会将标识符作为唯一角色会话 ID 进行传递。

执行这些步骤可确保在 Amazon Quick Sight 中对仪表板的每位查看器进行唯一配置。它还实施每个用户的设置，例如，行级别安全性和参数的动态默认值。

以下示例展示了代表用户执行 IAM 身份验证。此代码在您的应用程序服务器上运行。

Java

```
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
    import com.amazonaws.auth.BasicAWSCredentials;
```

```
    import com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProvider;
    import com.amazonaws.regions.Regions;
    import com.amazonaws.services.quicksight.AmazonQuickSight;
    import com.amazonaws.services.quicksight.AmazonQuickSightClientBuilder;
    import
com.amazonaws.services.quicksight.model.GenerateEmbedUrlForRegisteredUserRequest;
    import
com.amazonaws.services.quicksight.model.GenerateEmbedUrlForRegisteredUserResult;
    import
com.amazonaws.services.quicksight.model.RegisteredUserEmbeddingExperienceConfiguration;
    import
com.amazonaws.services.quicksight.model.RegisteredUserDashboardEmbeddingConfiguration;

    /**
    * Class to call QuickSight Amazon SDK to get url for dashboard embedding.
    */
    public class GetQuicksightEmbedUrlRegisteredUserDashboardEmbedding {

        private final AmazonQuickSight quickSightClient;

        public GetQuicksightEmbedUrlRegisteredUserDashboardEmbedding() {
            this.quickSightClient = AmazonQuickSightClientBuilder
                    .standard()
                    .withRegion(Regions.US_EAST_1.getName())
                    .withCredentials(new AWSCredentialsProvider() {
                        @Override
                        public AWSCredentials getCredentials() {
                            // provide actual IAM access key and secret key here
                            return new BasicAWSCredentials("access-key", "secret-key");
                        }

                        @Override
                        public void refresh() {}
                        }
                    )
                    .build();
        }

        public String getQuicksightEmbedUrl(
                final String accountId, // Amazon Account ID
                final String dashboardId, // Dashboard ID to embed
                final List<String> allowedDomains, // Runtime allowed domain for
embedding
```

```
                final String userArn // Registered user arn to use for embedding. Refer
to Get Embed Url section in developer portal to find out how to get user arn for a
QuickSight user.
        ) throws Exception {
            final RegisteredUserEmbeddingExperienceConfiguration
experienceConfiguration = new RegisteredUserEmbeddingExperienceConfiguration()
                    .withDashboard(new
RegisteredUserDashboardEmbeddingConfiguration().withInitialDashboardId(dashboardId));
            final GenerateEmbedUrlForRegisteredUserRequest
generateEmbedUrlForRegisteredUserRequest = new
GenerateEmbedUrlForRegisteredUserRequest();
            generateEmbedUrlForRegisteredUserRequest.setAwsAccountId(accountId);
            generateEmbedUrlForRegisteredUserRequest.setUserArn(userArn);
            generateEmbedUrlForRegisteredUserRequest.setAllowedDomains(allowedDomains);

generateEmbedUrlForRegisteredUserRequest.setExperienceConfiguration(experienceConfiguration);

            final GenerateEmbedUrlForRegisteredUserResult
generateEmbedUrlForRegisteredUserResult =
quickSightClient.generateEmbedUrlForRegisteredUser(generateEmbedUrlForRegisteredUserRequest);

            return generateEmbedUrlForRegisteredUserResult.getEmbedUrl();
        }
    }
```

JavaScript

```
global.fetch = require('node-fetch');
    const Amazon = require('aws-sdk');

    function generateEmbedUrlForRegisteredUser(
        accountId,
        dashboardId,
        openIdToken, // Cognito-based token
        userArn, // registered user arn
        roleArn, // IAM user role to use for embedding
        sessionName, // Session name for the roleArn assume role
        allowedDomains, // Runtime allowed domain for embedding
        getEmbedUrlCallback, // GetEmbedUrl success callback method
        errorCallback // GetEmbedUrl error callback method
        ) {
        const stsClient = new AWS.STS();
        let stsParams = {
```

```
            RoleSessionName: sessionName,
            WebIdentityToken: openIdToken,
            RoleArn: roleArn
        }

        stsClient.assumeRoleWithWebIdentity(stsParams, function(err, data) {
            if (err) {
                console.log('Error assuming role');
                console.log(err, err.stack);
                errorCallback(err);
            } else {
                const getDashboardParams = {
                    "AwsAccountId": accountId,
                    "ExperienceConfiguration": {
                        "Dashboard": {
                            "InitialDashboardId": dashboardId
                        }
                    },
                    "UserArn": userArn,
                    "AllowedDomains": allowedDomains,
                    "SessionLifetimeInMinutes": 600
                };

                const quicksightClient = new AWS.QuickSight({
                    region: process.env.AWS_REGION,
                    credentials: {
                        accessKeyId: data.Credentials.AccessKeyId,
                        secretAccessKey: data.Credentials.SecretAccessKey,
                        sessionToken: data.Credentials.SessionToken,
                        expiration: data.Credentials.Expiration
                    }
                });

                quicksightClient.generateEmbedUrlForRegisteredUser(getDashboardParams,
function(err, data) {
                    if (err) {
                        console.log(err, err.stack);
                        errorCallback(err);
                    } else {
                        const result = {
                            "statusCode": 200,
                            "headers": {
                                "Access-Control-Allow-Origin": "*", // Use your website
domain to secure access to GetEmbedUrl API
```

```
                            "Access-Control-Allow-Headers": "Content-Type"
                        },
                        "body": JSON.stringify(data),
                        "isBase64Encoded": false
                    }
                    getEmbedUrlCallback(result);
                }
            });
        }
    });
}
```

Python3

```
import json
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

sts = boto3.client('sts')

# Function to generate embedded URL
# accountId: Amazon account ID
# dashboardId: Dashboard ID to embed
# userArn: arn of registered user
# allowedDomains: Runtime allowed domain for embedding
# roleArn: IAM user role to use for embedding
# sessionName: session name for the roleArn assume role
def getEmbeddingURL(accountId, dashboardId, userArn, allowedDomains, roleArn,
 sessionName):
    try:
        assumedRole = sts.assume_role(
            RoleArn = roleArn,
            RoleSessionName = sessionName,
        )
    except ClientError as e:
        return "Error assuming role: " + str(e)
    else:
        assumedRoleSession = boto3.Session(
            aws_access_key_id = assumedRole['Credentials']['AccessKeyId'],
            aws_secret_access_key = assumedRole['Credentials']['SecretAccessKey'],
            aws_session_token = assumedRole['Credentials']['SessionToken'],
        )
        try:
```

```
            quicksightClient = assumedRoleSession.client('quicksight', region_name='us-
west-2')
            response = quicksightClient.generate_embed_url_for_registered_user(
                AwsAccountId=accountId,
                ExperienceConfiguration = {
                    "Dashboard": {
                        "InitialDashboardId": dashboardId
                    }
                },
                UserArn = userArn,
                AllowedDomains = allowedDomains,
                SessionLifetimeInMinutes = 600
            )

            return {
                'statusCode': 200,
                'headers': {"Access-Control-Allow-Origin": "*", "Access-Control-Allow-
Headers": "Content-Type"},
                'body': json.dumps(response),
                'isBase64Encoded':  bool('false')
            }
        except ClientError as e:
            return "Error generating embedding url: " + str(e)
```

Node.js

以下示例显示了可在应用服务器上使用的 JavaScript (Node.js) 为嵌入式仪表板生成 URL。您可以在网站或应用程序中使用该 URL 以显示控制面板。

Example

```
const Amazon = require('aws-sdk');
    const https = require('https');

    var quicksightClient = new AWS.Service({
        apiConfig: require('./quicksight-2018-04-01.min.json'),
        region: 'us-east-1',
    });

    quicksightClient.generateEmbedUrlForRegisteredUser({
        'AwsAccountId': '111122223333',
        'ExperienceConfiguration': {
            'Dashboard': {
                'InitialDashboardId': '1c1fe111-e2d2-3b30-44ef-a0e111111cde'
```

```
            }
        },
        'UserArn': 'REGISTERED_USER_ARN',
        'AllowedDomains': allowedDomains,
        'SessionLifetimeInMinutes': 100
    }, function(err, data) {
        console.log('Errors: ');
        console.log(err);
        console.log('Response: ');
        console.log(data);
    });
```

Example

```
//The URL returned is over 900 characters. For this example, we've shortened the string
 for
    //readability and added ellipsis to indicate that it's incomplete.
        {
            Status: 200,
            EmbedUrl: 'https://quicksightdomain/embed/12345/dashboards/67890...'
            RequestId: '7bee030e-f191-45c4-97fe-d9faf0e03713'
        }
```

.NET/C#

以下示例显示了。NET/C# 可在应用服务器上使用的代码，为嵌入式仪表板生成 URL。您可以在网站或应用程序中使用该 URL 以显示控制面板。

Example

```
using System;
    using Amazon.QuickSight;
    using Amazon.QuickSight.Model;

    namespace GenerateDashboardEmbedUrlForRegisteredUser
    {
        class Program
        {
            static void Main(string[] args)
            {
                var quicksightClient = new AmazonQuickSightClient(
                    AccessKey,
                    SecretAccessKey,
```

```
                    SessionToken,
                    Amazon.RegionEndpoint.USEast1);
                try
                {
                    RegisteredUserDashboardEmbeddingConfiguration
registeredUserDashboardEmbeddingConfiguration
                        = new RegisteredUserDashboardEmbeddingConfiguration
                        {
                            InitialDashboardId = "dashboardId"
                        };
                    RegisteredUserEmbeddingExperienceConfiguration
registeredUserEmbeddingExperienceConfiguration
                        = new RegisteredUserEmbeddingExperienceConfiguration
                        {
                            Dashboard = registeredUserDashboardEmbeddingConfiguration
                        };

                    Console.WriteLine(
                        quicksightClient.GenerateEmbedUrlForRegisteredUserAsync(new
GenerateEmbedUrlForRegisteredUserRequest
                        {
                            AwsAccountId = "111122223333",
                            ExperienceConfiguration =
registeredUserEmbeddingExperienceConfiguration,
                            UserArn = "REGISTERED_USER_ARN",
                            AllowedDomains = allowedDomains,
                            SessionLifetimeInMinutes = 100
                        }).Result.EmbedUrl
                    );
                } catch (Exception ex) {
                    Console.WriteLine(ex.Message);
                }
            }
        }
    }
```

Amazon CLI

要代入该角色，请选择以下 Amazon Security Token Service (Amazon STS) API 操作之一：

- AssumeRole— 当您使用 IAM 身份代入角色时，请使用此操作。
- AssumeRoleWithWebIdentity— 当您使用网络身份提供商对用户进行身份验证时，请使用此操作。
- AssumeRoleWithSaml— 当您使用 SAML 对用户进行身份验证时，请使用此操作。

以下示例显示了用于设置 IAM 角色的 CLI 命令。该角色需要为 quicksight:GenerateEmbedUrlForRegisteredUser 启用权限。如果您在用户首次打开控制面板时采用即时方法添加用户，则该角色还需要为 quicksight:RegisterUser 启用权限。

```
aws sts assume-role \
        --role-arn "arn:aws:iam::111122223333:role/embedding_quicksight_dashboard_role"
 \
        --role-session-name john.doe@example.com
```

assume-role 操作返回三个输出参数：访问密钥、私有密钥和会话令牌。

> **Note**
>
> 如果在调用 AssumeRole 操作时遇到 ExpiredToken 错误，可能是因为之前的 SESSION TOKEN 仍在环境变量中。通过设置以下变量可以解决这一问题：
>
> - AWS_ACCESS_KEY_ID
> - AWS_SECRET_ACCESS_KEY
> - AWS_SESSION_TOKEN

以下示例说明了如何在 CLI 中设置这三个参数。如果使用的是 Microsoft Windows 计算机，请使用 set 而非 export。

```
export AWS_ACCESS_KEY_ID     = "access_key_from_assume_role"
    export AWS_SECRET_ACCESS_KEY = "secret_key_from_assume_role"
    export AWS_SESSION_TOKEN     = "session_token_from_assume_role"
```

如果运行这些命令，则会将访问您的网站的用户的角色会话 ID 设置为 embedding_quicksight_dashboard_role/john.doe@example.com。角色会话 ID 由 role-arn 中的角色名称和 role-session-name 值组成。每个用户使用唯一的角色会话 ID 可以确保为每个用户设置相应的权限。此外，它还能避免任何用户访问限制。限制是一项安全功能，可防止同一个用户从多个位置访问亚马逊 Quick Sight。

角色会话 ID 也成为亚马逊 Quick Sight 中的用户名。您可以使用此模式提前在 Amazon Quick Sight 中为用户进行配置，也可以在用户首次访问控制面板时为他们进行配置。

以下示例显示了可用于预置用户的 CLI 命令。有关RegisterUser和其他 Amazon Quick Sight API 操作的更多信息，请参阅亚马逊 Quick Sight API 参考。 DescribeUser

```
aws quicksight register-user \
        --aws-account-id 111122223333 \
        --namespace default \
        --identity-type IAM \
        --iam-arn "arn:aws:iam::111122223333:role/embedding_quicksight_dashboard_role"
 \
        --user-role READER \
        --user-name jhnd \
        --session-name "john.doe@example.com" \
        --email john.doe@example.com \
        --region us-east-1 \
        --custom-permissions-name TeamA1
```

如果用户通过 Microsoft AD 进行身份验证，则无需使用 RegisterUser 进行设置。相反，他们应该在首次访问亚马逊Quick Sight时自动订阅。对于 Microsoft AD 用户，您可以使用 DescribeUser 获取用户 ARN。

用户首次访问 Amazon Quick Sight 时，您还可以将该用户添加到与之共享仪表板的群组中。以下示例显示了将用户添加到组的 CLI 命令。

```
aws quicksight create-group-membership \
    --aws-account-id=111122223333 \
    --namespace=default \
    --group-name=financeusers \
    --member-name="embedding_quicksight_dashboard_role/john.doe@example.com"
```

现在，您的应用程序的用户也是亚马逊 Quick Sight 的用户，并且可以访问控制面板。

最后，要获取控制面板的签名 URL，请从应用程序服务器中调用 generate-embed-url-for-registered-user。这会返回可嵌入的控制面板 URL。以下示例显示如何使用服务器端调用为通过身份验证 Amazon Managed Microsoft AD 或单点登录（IAM 身份中心）的用户生成嵌入式仪表板的 URL。

```
aws quicksight generate-embed-url-for-registered-user \
        --aws-account-id 111122223333 \
        --session-lifetime-in-minutes 600 \
        --user-arn arn:aws:quicksight:us-east-1:111122223333:user/default/
embedding_quicksight_visual_role/embeddingsession \
        --allowed-domains '["domain1","domain2"]' \
        --experience-configuration
 Dashboard={InitialDashboardId=1a1ac2b2-3fc3-4b44-5e5d-c6db6778df89}
```

有关使用此操作的更多信息，请参阅 GenerateEmbedUrlForRegisteredUser。您可以在自己的代码中使用该 API 操作和其他操作。

步骤 3：嵌入控制面板 URL

在下一节中，您可以了解如何使用亚马逊 Quick Sight Embedding SDK (JavaScript) 将第 3 步中的控制面板 URL 嵌入到您的网站或应用程序页面。通过使用该开发工具包，您可以执行以下操作：

- 将控制面板放在 HTML 页面上。
- 将参数传递到控制面板。
- 使用为应用程序自定义的消息处理错误状态。

调用 GenerateEmbedUrlForRegisteredUser API 操作生成可嵌入应用的 URL。该 URL 的有效时间为 5 分钟，生成的会话有效时间为 10 个小时。该 API 操作为 URL 提供 auth_code 以启用单点登录会话。

下面显示了 generate-embed-url-for-registered-user 的示例响应：

```
//The URL returned is over 900 characters. For this example, we've shortened the string
 for
//readability and added ellipsis to indicate that it's incomplete.
    {
        "Status": "200",
        "EmbedUrl": "https://quicksightdomain/embed/12345/dashboards/67890..",
        "RequestId": "7bee030e-f191-45c4-97fe-d9faf0e03713"
    }
```

使用亚马逊 Quick Sight 嵌入软件开发工具包或将此 URL 添加到 iframe 中，将此控制面板嵌入到您的网页中。如果您设置固定的高度和宽度数字（以像素为单位），Amazon Quick Sight 会使用这些数字，并且不会在调整窗口大小时改变您的视觉效果。如果您设置了相对的高度和宽度百分比，Amazon Quick Sight 会提供响应式布局，该布局会随着您的窗口大小变化而修改。通过使用亚马逊 Quick Sight 嵌入软件开发工具包，您还可以控制控制面板中的参数，并接收有关页面加载完成和错误的回传。

要托管嵌入式控制面板的域必须位于允许列表（为您的 Quick 订阅批准的域的列表）中。这一要求可阻止未经批准的域托管嵌入式控制面板，从而保护您的数据。有关为嵌入式控制面板添加域的更多信息，请参阅允许在运行时使用 Amazon Quick Sight API 列出域名。

以下示例演示了如何使用生成的 URL。此代码在您的应用程序服务器上生成。

SDK 2.0

```
<!DOCTYPE html>
<html>

    <head>
        <title>Dashboard Embedding Example</title>
        <script src="https://unpkg.com/amazon-quicksight-embedding-sdk@2.0.0/dist/
quicksight-embedding-js-sdk.min.js"></script>
        <script type="text/javascript">
            const embedDashboard = async() => {
                const {
                    createEmbeddingContext,
                } = QuickSightEmbedding;

                const embeddingContext = await createEmbeddingContext({
                    onChange: (changeEvent, metadata) => {
                        console.log('Context received a change', changeEvent,
 metadata);
                    },
                });

                const frameOptions = {
                    url: '<YOUR_EMBED_URL>',
                    container: '#experience-container',
                    height: "700px",
                    width: "1000px",
                    onChange: (changeEvent, metadata) => {
                        switch (changeEvent.eventName) {
                            case 'FRAME_MOUNTED': {
                                console.log("Do something when the experience frame is
 mounted.");
                                break;
                            }
                            case 'FRAME_LOADED': {
                                console.log("Do something when the experience frame is
 loaded.");
                                break;
                            }
                        }
                    },
                };

                const contentOptions = {
```

```
                    parameters: [
                        {
                            Name: 'country',
                            Values: [
                                'United States'
                            ],
                        },
                        {
                            Name: 'states',
                            Values: [
                                'California',
                                'Washington'
                            ]
                        }
                    ],
                    locale: "en-US",
                    sheetOptions: {
                        initialSheetId: '<YOUR_SHEETID>',
                        singleSheet: false,
                        emitSizeChangedEventOnSheetChange: false,
                    },
                    toolbarOptions: {
                        export: false,
                        undoRedo: false,
                        reset: false
                    },
                    attributionOptions: {
                        overlayContent: false,
                    },
                    onMessage: async (messageEvent, experienceMetadata) => {
                        switch (messageEvent.eventName) {
                            case 'CONTENT_LOADED': {
                                console.log("All visuals are loaded. The title of the
document:", messageEvent.message.title);
                                break;
                            }
                            case 'ERROR_OCCURRED': {
                                console.log("Error occurred while rendering the
experience. Error code:", messageEvent.message.errorCode);
                                break;
                            }
                            case 'PARAMETERS_CHANGED': {
                                console.log("Parameters changed. Changed parameters:",
messageEvent.message.changedParameters);
```

```
                                break;
                            }
                            case 'SELECTED_SHEET_CHANGED': {
                                console.log("Selected sheet changed. Selected sheet:",
messageEvent.message.selectedSheet);
                                break;
                            }
                            case 'SIZE_CHANGED': {
                                console.log("Size changed. New dimensions:",
messageEvent.message);
                                break;
                            }
                            case 'MODAL_OPENED': {
                                window.scrollTo({
                                    top: 0 // iframe top position
                                });
                                break;
                            }
                        }
                    },
                };
                const embeddedDashboardExperience = await
embeddingContext.embedDashboard(frameOptions, contentOptions);

                const selectCountryElement = document.getElementById('country');
                selectCountryElement.addEventListener('change', (event) => {
                    embeddedDashboardExperience.setParameters([
                        {
                            Name: 'country',
                            Values: event.target.value
                        }
                    ]);
                });
            };
        </script>
    </head>

    <body onload="embedDashboard()">
        <span>
            <label for="country">Country</label>
            <select id="country" name="country">
                <option value="United States">United States</option>
                <option value="Mexico">Mexico</option>
                <option value="Canada">Canada</option>
```

```
            </select>
        </span>
        <div id="experience-container"></div>
    </body>

</html>
```

SDK 1.0

```
<!DOCTYPE html>
<html>

    <head>
        <title>Basic Embed</title>
        <script src="https://unpkg.com/amazon-quicksight-embedding-sdk@1.0.15/dist/
quicksight-embedding-js-sdk.min.js"></script>
        <script type="text/javascript">
            var dashboard
            function onDashboardLoad(payload) {
                console.log("Do something when the dashboard is fully loaded.");
            }

            function onError(payload) {
                console.log("Do something when the dashboard fails loading");
            }

            function embedDashboard() {
                var containerDiv = document.getElementById("embeddingContainer");
                var options = {
                    // replace this dummy url with the one generated via embedding API
                    url: "https://us-east-1.quicksight.aws.amazon.com/sn/dashboards/
dashboardId?isauthcode=true&identityprovider=quicksight&code=authcode",
                    container: containerDiv,
                    parameters: {
                        country: "United States"
                    },
                    scrolling: "no",
                    height: "700px",
                    width: "1000px",
                    locale: "en-US",
                    footerPaddingEnabled: true
                };
                dashboard = QuickSightEmbedding.embedDashboard(options);
```

```
                dashboard.on("error", onError);
                dashboard.on("load", onDashboardLoad);
            }

            function onCountryChange(obj) {
                dashboard.setParameters({country: obj.value});
            }
        </script>
    </head>

    <body onload="embedDashboard()">
        <span>
            <label for="country">Country</label>
            <select id="country" name="country" onchange="onCountryChange(this)">
                <option value="United States">United States</option>
                <option value="Mexico">Mexico</option>
                <option value="Canada">Canada</option>
            </select>
        </span>
        <div id="embeddingContainer"></div>
    </body>

</html>
```

要使此示例起作用，请务必使用亚马逊 Quick Sight 嵌入软件开发工具包在您的网站上加载嵌入式控制面板 JavaScript。要获取副本，请执行下列操作之一：

- 从下载亚马逊 Quick Sight 嵌入软件开发工具包 GitHub。该存储库由一群亚马逊 Quick Sight 开发人员维护。
- 从下载最新的嵌入式 SDK 版本https://www.npmjs.com/package/amazon-quicksight-embedding-sdk。
- 如果您使用npm JavaScript 依赖关系，请通过运行以下命令下载并安装它。

```
npm install amazon-quicksight-embedding-sdk
```

为匿名（未注册）用户嵌入 Amazon Quick Sight 控制面板

> **Important**
>
> 亚马逊 Quick Sight 推出了用于嵌入分析的新的 API 操作：`GenerateEmbedUrlForAnonymousUser`和`GenerateEmbedUrlForRegisteredUser`。您仍然可以使用`GetDashboardEmbedUrl`和 `GetSessionEmbedUrl` API 操作来嵌入仪表板和 Amazon Quick Sight 控制台，但它们不包含最新的嵌入功能。有关使用旧 API 操作进行嵌入的更多信息，请参阅使用GetDashboardEmbedURL和 GetSessionEmbedURL API 操作嵌入分析。

适用于：企业版

目标受众：亚马逊 Quick 开发者

在以下部分中，您可以找到有关如何为匿名（未注册）用户设置嵌入式 Amazon Quick Sight 控制面板的详细信息。

主题

- 步骤 1：设置权限
- 步骤 2：生成附带身份验证代码的 URL
- 步骤 3：嵌入控制面板 URL

步骤 1：设置权限

适用于：企业版

目标受众：亚马逊 Quick 开发者

在下节中，您可以了解如何设置后端应用程序或 Web 服务器的权限。该任务需要具有 IAM 的管理访问权限。

每个访问控制面板的用户都将扮演一个角色，该角色赋予他们 Amazon Quick Sight 对控制面板的访问权限和权限。要实现这一点，请在您的中创建 IAM 角色 Amazon Web Services 账户。将一个 IAM 策略与该角色相关联，以便为担任该角色的任何用户提供权限。

您可以在 IAM 策略中创建一个条件，限制开发人员可以在 `GenerateEmbedUrlForAnonymousUser` API 操作的 `AllowedDomains` 参数中列出的域。`AllowedDomains` 参数是可选参数。作为开发者，它允许您选择覆盖在 “管理亚马逊 Quick Sight” 菜单中配置的静态域。您最多可以列出三个可以访问生成的 URL 的域或子域。然后，此 URL 将嵌入您创建的网站。只有参数中列出的域才能访问嵌入式控制面板。如果没有此条件，则可以在 `AllowedDomains` 参数中列出互联网上的任何域。

要限制开发人员可用于此参数的域，请在 IAM 策略中添加一个 `AllowedEmbeddingDomains` 条件。有关该`AllowedDomains`参数的更多信息，请参阅亚马逊 Quick Sight API 参考GenerateEmbedUrlForAnonymousUser中的内容。

⚠ IAM 条件运算符的安全最佳实践

配置不当的 IAM 条件运算符可能允许通过 URL 变体在未经授权的情况下访问您的嵌入式 Quick 资源。在您的 IAM 策略中使用`quicksight:AllowedEmbeddingDomains`条件密钥时，请使用条件运算符，这些运算符要么允许特定域，要么拒绝所有未特别允许的域。有关 IAM 条件运算符的更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的 IAM JSON 策略元素：条件运算符。许多不同的 URL 变体可以指向相同的资源。例如，以下 URL 都解析为相同的内容：

- `https://example.com`
- `https://example.com/`
- `https://Example.com`

如果您的策略使用的运算符不考虑这些 URL 变体，则攻击者可以通过提供等效的 URL 变体来绕过您的限制。
您必须验证您的 IAM 策略是否使用适当的条件运算符来防止绕过漏洞，并确保只有您的目标域才能访问您的嵌入式资源。

以下示例策略提供了可用于 `GenerateEmbedUrlForAnonymousUser` 的这些权限。要让这种方法发挥作用，您的 Amazon Web Services 账户还需要会话包或会话容量定价。否则，当用户尝试访问控制面板时，会返回 `UnsupportedPricingPlanException` 错误。

您应用程序的 IAM 身份必须具有关联的信任策略，才允许访问您刚创建的角色。这意味着，在用户访问您的应用程序时，您的应用程序可以代表用户代入该角色打开控制面板。下面演示了一个示例信任策略。

JSON

```
{
"Version":"2012-10-17",
"Statement": [
    {
        "Sid": "AllowLambdaFunctionsToAssumeThisRole",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "Service": "lambda.amazonaws.com"
        },
        "Action": "sts:AssumeRole"
    },
    {
        "Sid": "AllowEC2InstancesToAssumeThisRole",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "Service": "ec2.amazonaws.com"
        },
        "Action": "sts:AssumeRole"
    }
]
}
```

有关信任策略的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 IAM 临时安全凭证。

步骤 2：生成附带身份验证代码的 URL

适用于：企业版

目标受众：亚马逊 Quick 开发者

在下节中，您可以了解如何代表匿名访问者进行身份验证，并获取应用程序服务器上的可嵌入控制面板 URL。

用户访问您的应用程序时，该应用程序代表用户代入 IAM 角色。然后，如果该用户尚不存在，它将用户添加到亚马逊 Quick Sight 中。接下来，其会将标识符作为唯一角色会话 ID 进行传递。

以下示例展示了代表用户执行 IAM 身份验证。将标识符作为唯一角色会话 ID 进行传递。此代码在您的应用程序服务器上运行。

Java

```
import java.util.List;
    import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
    import com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProvider;
    import com.amazonaws.auth.BasicAWSCredentials;
    import com.amazonaws.regions.Regions;
    import com.amazonaws.services.quicksight.AmazonQuickSight;
    import com.amazonaws.services.quicksight.AmazonQuickSightClientBuilder;
    import
 com.amazonaws.services.quicksight.model.RegisteredUserDashboardEmbeddingConfiguration;
    import
 com.amazonaws.services.quicksight.model.AnonymousUserEmbeddingExperienceConfiguration;
    import
 com.amazonaws.services.quicksight.model.GenerateEmbedUrlForAnonymousUserRequest;
    import
 com.amazonaws.services.quicksight.model.GenerateEmbedUrlForAnonymousUserResult;
    import com.amazonaws.services.quicksight.model.SessionTag;


    /**
    * Class to call QuickSight Amazon SDK to generate embed url for anonymous user.
    */
    public class GenerateEmbedUrlForAnonymousUserExample {

        private final AmazonQuickSight quickSightClient;

        public GenerateEmbedUrlForAnonymousUserExample() {
            quickSightClient = AmazonQuickSightClientBuilder
                .standard()
                .withRegion(Regions.US_EAST_1.getName())
                .withCredentials(new AWSCredentialsProvider() {
                        @Override
                        public AWSCredentials getCredentials() {
```

```
                        // provide actual IAM access key and secret key here
                        return new BasicAWSCredentials("access-key", "secret-key");
                    }

                    @Override
                    public void refresh() {
                    }
                }
            )
            .build();
    }

    public String GenerateEmbedUrlForAnonymousUser(
        final String accountId, // YOUR Amazon ACCOUNT ID
        final String initialDashboardId, // DASHBOARD ID TO WHICH THE CONSTRUCTED
URL POINTS.
        final String namespace, // ANONYMOUS EMBEDDING REQUIRES SPECIFYING A VALID
NAMESPACE FOR WHICH YOU WANT THE EMBEDDING URL
        final List<String> authorizedResourceArns, // DASHBOARD ARN LIST TO EMBED
        final List<String> allowedDomains, // RUNTIME ALLOWED DOMAINS FOR EMBEDDING
        final List<SessionTag> sessionTags // SESSION TAGS USED FOR ROW-LEVEL
SECURITY
    ) throws Exception {
        AnonymousUserEmbeddingExperienceConfiguration experienceConfiguration = new
AnonymousUserEmbeddingExperienceConfiguration();
        AnonymousUserDashboardEmbeddingConfiguration dashboardConfiguration = new
AnonymousUserDashboardEmbeddingConfiguration();
        dashboardConfiguration.setInitialDashboardId(initialDashboardId);
        experienceConfiguration.setDashboard(dashboardConfiguration);

        GenerateEmbedUrlForAnonymousUserRequest
generateEmbedUrlForAnonymousUserRequest = new
GenerateEmbedUrlForAnonymousUserRequest()
            .withAwsAccountId(accountId)
            .withNamespace(namespace)
            .withAuthorizedResourceArns(authorizedResourceArns)
            .withExperienceConfiguration(experienceConfiguration)
            .withSessionTags(sessionTags)
            .withSessionLifetimeInMinutes(600L); // OPTIONAL: VALUE CAN BE
[15-600]. DEFAULT: 600
            .withAllowedDomains(allowedDomains);

        GenerateEmbedUrlForAnonymousUserResult dashboardEmbedUrl =
quickSightClient.generateEmbedUrlForAnonymousUser(generateEmbedUrlForAnonymousUserRequest);
```

```
            return dashboardEmbedUrl.getEmbedUrl();
        }

    }
```

JavaScript

```
global.fetch = require('node-fetch');
const Amazon = require('aws-sdk');

function generateEmbedUrlForAnonymousUser(
accountId, // YOUR Amazon ACCOUNT ID
initialDashboardId, // DASHBOARD ID TO WHICH THE CONSTRUCTED URL POINTS
quicksightNamespace, // VALID NAMESPACE WHERE YOU WANT TO DO NOAUTH EMBEDDING
authorizedResourceArns, // DASHBOARD ARN LIST TO EMBED
allowedDomains, // RUNTIME ALLOWED DOMAINS FOR EMBEDDING
sessionTags, // SESSION TAGS USED FOR ROW-LEVEL SECURITY
generateEmbedUrlForAnonymousUserCallback, // GENERATEEMBEDURLFORANONYMOUSUSER SUCCESS
 CALLBACK METHOD
errorCallback // GENERATEEMBEDURLFORANONYMOUSUSER ERROR CALLBACK METHOD
) {
const experienceConfiguration = {
    "DashboardVisual": {
        "InitialDashboardVisualId": {
            "DashboardId": "dashboard_id",
            "SheetId": "sheet_id",
            "VisualId": "visual_id"
        }
    }
};

const generateEmbedUrlForAnonymousUserParams = {
    "AwsAccountId": accountId,
    "Namespace": quicksightNamespace,
    "AuthorizedResourceArns": authorizedResourceArns,
    "AllowedDomains": allowedDomains,
    "ExperienceConfiguration": experienceConfiguration,
    "SessionTags": sessionTags,
    "SessionLifetimeInMinutes": 600
};

const quicksightClient = new AWS.QuickSight({
```

```
    region: process.env.AWS_REGION,
    credentials: {
        accessKeyId: AccessKeyId,
        secretAccessKey: SecretAccessKey,
        sessionToken: SessionToken,
        expiration: Expiration
    }
});

quicksightClient.generateEmbedUrlForAnonymousUser(generateEmbedUrlForAnonymousUserParams,
 function(err, data) {
    if (err) {
        console.log(err, err.stack);
        errorCallback(err);
    } else {
        const result = {
            "statusCode": 200,
            "headers": {
                "Access-Control-Allow-Origin": "*", // USE YOUR WEBSITE DOMAIN TO
 SECURE ACCESS TO THIS API
                "Access-Control-Allow-Headers": "Content-Type"
            },
            "body": JSON.stringify(data),
            "isBase64Encoded": false
        }
        generateEmbedUrlForAnonymousUserCallback(result);
    }
});
}
```

Python3

```
import json
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
import time

# Create QuickSight and STS clients
quicksightClient = boto3.client('quicksight',region_name='us-west-2')
sts = boto3.client('sts')

# Function to generate embedded URL for anonymous user
# accountId: YOUR AWS ACCOUNT ID
```

```
# quicksightNamespace: VALID NAMESPACE WHERE YOU WANT TO DO NOAUTH EMBEDDING
# authorizedResourceArns: DASHBOARD ARN LIST TO EMBED
# allowedDomains: RUNTIME ALLOWED DOMAINS FOR EMBEDDING
# dashboardId: DASHBOARD ID TO WHICH THE CONSTRUCTED URL POINTS
# sessionTags: SESSION TAGS USED FOR ROW-LEVEL SECURITY
def generateEmbedUrlForAnonymousUser(accountId, quicksightNamespace,
 authorizedResourceArns, allowedDomains, dashboardId, sessionTags):
try:
    response = quicksightClient.generate_embed_url_for_anonymous_user(
        AwsAccountId = accountId,
        Namespace = quicksightNamespace,
        AuthorizedResourceArns = authorizedResourceArns,
        AllowedDomains = allowedDomains,
            ExperienceConfiguration = {
                "Dashboard": {
                    "InitialDashboardId": dashboardId
                }
            },
        SessionTags = sessionTags,
        SessionLifetimeInMinutes = 600
    )

    return {
        'statusCode': 200,
        'headers': {"Access-Control-Allow-Origin": "*", "Access-Control-Allow-Headers":
 "Content-Type"},
        'body': json.dumps(response),
        'isBase64Encoded':  bool('false')
    }
except ClientError as e:
    print(e)
    return "Error generating embeddedURL: " + str(e)
```

Node.js

以下示例显示了可在应用服务器上使用的 JavaScript (Node.js) 为嵌入式仪表板生成 URL。您可以在网站或应用程序中使用该 URL 以显示控制面板。

Example

```
const Amazon = require('aws-sdk');
    const https = require('https');
```

```
    var quicksightClient = new AWS.Service({
        apiConfig: require('./quicksight-2018-04-01.min.json'),
        region: 'us-east-1',
    });

    quicksightClient.generateEmbedUrlForAnonymousUser({
        'AwsAccountId': '111122223333',
        'Namespace' : 'default',
        'AuthorizedResourceArns': authorizedResourceArns,
        'AllowedDomains': allowedDomains,
        'ExperienceConfiguration': experienceConfiguration,
        'SessionTags': sessionTags,
        'SessionLifetimeInMinutes': 600

    }, function(err, data) {
        console.log('Errors: ');
        console.log(err);
        console.log('Response: ');
        console.log(data);
    });
```

Example

```
//The URL returned is over 900 characters. For this example, we've shortened the string
 for
   //readability and added ellipsis to indicate that it's incomplete.
        {
            Status: 200,
            EmbedUrl: 'https://quicksightdomain/embed/12345/dashboards/67890..',
            RequestId: '7bee030e-f191-45c4-97fe-d9faf0e03713'
        }
```

.NET/C#

以下示例显示了。NET/C# 可在应用服务器上使用的代码，为嵌入式仪表板生成 URL。您可以在网站或应用程序中使用该 URL 以显示控制面板。

Example

```
using System;
    using Amazon.QuickSight;
    using Amazon.QuickSight.Model;
```

```
    var quicksightClient = new AmazonQuickSightClient(
        AccessKey,
        SecretAccessKey,
        sessionToken,
        Amazon.RegionEndpoint.USEast1);

    try
    {
        Console.WriteLine(
            quicksightClient.GenerateEmbedUrlForAnonymousUserAsync(new
GenerateEmbedUrlForAnonymousUserRequest
            {
                AwsAccountId = "111122223333",
                Namespace = default,
                AuthorizedResourceArns = authorizedResourceArns,
                AllowedDomains = allowedDomains,
                ExperienceConfiguration = experienceConfiguration,
                SessionTags = sessionTags,
                SessionLifetimeInMinutes = 600,
            }).Result.EmbedUrl
        );
    } catch (Exception ex) {
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
```

Amazon CLI

要代入该角色，请选择以下 Amazon Security Token Service (Amazon STS) API 操作之一：

- AssumeRole— 当您使用 IAM 身份代入角色时，请使用此操作。
- AssumeRoleWithWebIdentity— 当您使用网络身份提供商对用户进行身份验证时，请使用此操作。
- AssumeRoleWithSaml— 当您使用安全断言标记语言 (SAML) 对用户进行身份验证时，请使用此操作。

以下示例显示了用于设置 IAM 角色的 CLI 命令。该角色需要为 `quicksight:GenerateEmbedUrlForAnonymousUser` 启用权限。

```
aws sts assume-role \
    --role-arn "arn:aws:iam::11112222333:role/QuickSightEmbeddingAnonymousPolicy" \
    --role-session-name anonymous caller
```

assume-role 操作返回三个输出参数：访问密钥、私有密钥和会话令牌。

> **Note**
>
> 如果在调用 AssumeRole 操作时遇到 ExpiredToken 错误，可能是因为之前的 SESSION TOKEN 仍在环境变量中。通过设置以下变量可以解决这一问题：
>
> - AWS_ACCESS_KEY_ID
> - AWS_SECRET_ACCESS_KEY
> - AWS_SESSION_TOKEN

以下示例说明了如何在 CLI 中设置这三个参数。如果使用的是 Microsoft Windows 计算机，请使用 set 而非 export。

```
export AWS_ACCESS_KEY_ID     = "access_key_from_assume_role"
    export AWS_SECRET_ACCESS_KEY = "secret_key_from_assume_role"
    export AWS_SESSION_TOKEN     = "session_token_from_assume_role"
```

如果运行这些命令，则会将访问您的网站的用户的角色会话 ID 设置为 embedding_quicksight_dashboard_role/QuickSightEmbeddingAnonymousPolicy。角色会话 ID 由 role-arn 中的角色名称和 role-session-name 值组成。每个用户使用唯一的角色会话 ID 可以确保为每个访问用户设置相应的权限。其还能让每个会话保持独立性和独特性。如果您使用一组 Web 服务器（例如用于负载平衡），并且会话重新连接到其他服务器，则会开始新的会话。

要获取控制面板的签名 URL，请从应用程序服务器中调用 generate-embed-url-for-anynymous-user。这会返回可嵌入的控制面板 URL。以下示例演示了如何使用服务器端调用为匿名访问您 Web 门户或应用程序的用户生成嵌入式控制面板的 URL。

```
aws quicksight generate-embed-url-for-anonymous-user \
--aws-account-id 111122223333 \
--namespace default-or-something-else \
--session-lifetime-in-minutes 15 \
--authorized-resource-arns '["dashboard-arn-1","dashboard-arn-2"]' \
--allowed-domains '["domain1","domain2"]' \
--session-tags '["Key": tag-key-1,"Value": tag-value-1,{"Key": tag-key-1,"Value": tag-value-1}]' \
--experience-configuration
 'DashboardVisual={InitialDashboardVisualId={DashboardId=dashboard_id,SheetId=sheet_id,VisualId
```

有关使用此操作的更多信息，请参阅 GenerateEmbedUrlForAnonymousUser。您可以在自己的代码中使用该 API 操作和其他操作。

步骤 3：嵌入控制面板 URL

适用于：企业版

目标受众：亚马逊 Quick 开发者

在下一节中，您可以了解如何使用亚马逊 Quick Sight Embedding SDK (JavaScript) 将步骤 2 中的控制面板 URL 嵌入到您的网站或应用程序页面。通过使用该开发工具包，您可以执行以下操作：

- 将控制面板放在 HTML 页面上。
- 将参数传递到控制面板。
- 使用为应用程序自定义的消息处理错误状态。

调用 GenerateEmbedUrlForAnynymousUser API 操作生成可嵌入应用的 URL。该 URL 的有效期为 5 分钟，生成的会话的有效期为 10 个小时。该 API 操作为 URL 提供 auth_code 以启用单点登录会话。

下面显示了 generate-embed-url-for-anynymous-user 的示例响应：

```
//The URL returned is over 900 characters. For this example, we've shortened the string
 for
//readability and added ellipsis to indicate that it's incomplete.
        {
            "Status": "200",
            "EmbedUrl": "https://quicksightdomain/embed/12345/dashboards/67890..",
            "RequestId": "7bee030e-f191-45c4-97fe-d9faf0e03713"
        }
```

使用亚马逊 Quick Sight 嵌入软件开发工具包或将此 URL 添加到 iframe 中，将此控制面板嵌入到您的网页中。如果您设置固定的高度和宽度数字（以像素为单位），Amazon Quick Sight 会使用这些数字，并且不会在调整窗口大小时改变您的视觉效果。如果您设置了相对的高度和宽度百分比，Amazon Quick Sight 会提供响应式布局，该布局会随着您的窗口大小变化而修改。通过使用亚马逊 Quick Sight 嵌入软件开发工具包，您还可以控制控制面板中的参数，并接收有关页面加载完成和错误的回传。

要托管嵌入式控制面板的域必须位于允许列表（为您的 Quick 订阅批准的域的列表）中。这一要求可阻止未经批准的域托管嵌入式控制面板，从而保护您的数据。有关为嵌入式控制面板添加域的更多信息，请参阅允许在运行时使用 Amazon Quick Sight API 列出域名。

以下示例演示了如何使用生成的 URL。此代码位于您的应用程序服务器上。

SDK 2.0

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <title>Dashboard Embedding Example</title>
    <script src="https://unpkg.com/amazon-quicksight-embedding-sdk@2.0.0/dist/
quicksight-embedding-js-sdk.min.js"></script>
    <script type="text/javascript">
        const embedDashboard = async() => {
            const {
                createEmbeddingContext,
            } = QuickSightEmbedding;

            const embeddingContext = await createEmbeddingContext({
                onChange: (changeEvent, metadata) => {
                    console.log('Context received a change', changeEvent, metadata);
                },
            });

            const frameOptions = {
                url: '<YOUR_EMBED_URL>',
                container: '#experience-container',
                height: "700px",
                width: "1000px",
                onChange: (changeEvent, metadata) => {
                    switch (changeEvent.eventName) {
                        case 'FRAME_MOUNTED': {
                            console.log("Do something when the experience frame is
 mounted.");
                            break;
                        }
                        case 'FRAME_LOADED': {
                            console.log("Do something when the experience frame is
 loaded.");
                            break;
```

```
                        }
                    }
                },
            };

            const contentOptions = {
                parameters: [
                    {
                        Name: 'country',
                        Values: [
                            'United States'
                        ],
                    },
                    {
                        Name: 'states',
                        Values: [
                            'California',
                            'Washington'
                        ]
                    }
                ],
                locale: "en-US",
                sheetOptions: {
                    initialSheetId: '<YOUR_SHEETID>',
                    singleSheet: false,
                    emitSizeChangedEventOnSheetChange: false,
                },
                toolbarOptions: {
                    export: false,
                    undoRedo: false,
                    reset: false
                },
                attributionOptions: {
                    overlayContent: false,
                },
                onMessage: async (messageEvent, experienceMetadata) => {
                    switch (messageEvent.eventName) {
                        case 'CONTENT_LOADED': {
                            console.log("All visuals are loaded. The title of the
document:", messageEvent.message.title);
                            break;
                        }
                        case 'ERROR_OCCURRED': {
```

```
                            console.log("Error occurred while rendering the experience.
 Error code:", messageEvent.message.errorCode);
                            break;
                        }
                        case 'PARAMETERS_CHANGED': {
                            console.log("Parameters changed. Changed parameters:",
 messageEvent.message.changedParameters);
                            break;
                        }
                        case 'SELECTED_SHEET_CHANGED': {
                            console.log("Selected sheet changed. Selected sheet:",
 messageEvent.message.selectedSheet);
                            break;
                        }
                        case 'SIZE_CHANGED': {
                            console.log("Size changed. New dimensions:",
 messageEvent.message);
                            break;
                        }
                        case 'MODAL_OPENED': {
                            window.scrollTo({
                                top: 0 // iframe top position
                            });
                            break;
                        }
                    }
                },
            };
            const embeddedDashboardExperience = await
 embeddingContext.embedDashboard(frameOptions, contentOptions);

            const selectCountryElement = document.getElementById('country');
            selectCountryElement.addEventListener('change', (event) => {
                embeddedDashboardExperience.setParameters([
                    {
                        Name: 'country',
                        Values: event.target.value
                    }
                ]);
            });
        };
    </script>
</head>
```

```
<body onload="embedDashboard()">
    <span>
        <label for="country">Country</label>
        <select id="country" name="country">
            <option value="United States">United States</option>
            <option value="Mexico">Mexico</option>
            <option value="Canada">Canada</option>
        </select>
    </span>
    <div id="experience-container"></div>
</body>

</html>
```

SDK 1.0

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <title>Basic Embed</title>
    <script src="https://unpkg.com/amazon-quicksight-embedding-sdk@1.0.15/dist/
quicksight-embedding-js-sdk.min.js"></script>
    <script type="text/javascript">
        var dashboard
        function onDashboardLoad(payload) {
            console.log("Do something when the dashboard is fully loaded.");
        }

        function onError(payload) {
            console.log("Do something when the dashboard fails loading");
        }

        function embedDashboard() {
            var containerDiv = document.getElementById("embeddingContainer");
            var options = {
                // replace this dummy url with the one generated via embedding API
                url: "https://us-east-1.quicksight.aws.amazon.com/sn/dashboards/
dashboardId?isauthcode=true&identityprovider=quicksight&code=authcode",
                container: containerDiv,
                parameters: {
                    country: "United States"
                },
```

```
                scrolling: "no",
                height: "700px",
                width: "1000px",
                locale: "en-US",
                footerPaddingEnabled: true
            };
            dashboard = QuickSightEmbedding.embedDashboard(options);
            dashboard.on("error", onError);
            dashboard.on("load", onDashboardLoad);
        }

        function onCountryChange(obj) {
            dashboard.setParameters({country: obj.value});
        }
    </script>
</head>

<body onload="embedDashboard()">
    <span>
        <label for="country">Country</label>
        <select id="country" name="country" onchange="onCountryChange(this)">
            <option value="United States">United States</option>
            <option value="Mexico">Mexico</option>
            <option value="Canada">Canada</option>
        </select>
    </span>
    <div id="embeddingContainer"></div>
</body>

</html>
```

要使此示例起作用，请务必使用亚马逊 Quick Sight 嵌入软件开发工具包在您的网站上加载嵌入式控制面板 JavaScript。要获取副本，请执行下列操作之一：

- 从下载亚马逊 Quick Sight 嵌入软件开发工具包 GitHub。该存储库由一群亚马逊 Quick Sight 开发人员维护。
- 从下载最新的亚马逊 Quick Sight 嵌入软件开发工具包版本https://www.npmjs.com/package/amazon-quicksight-embedding-sdk。
- 如果您使用npm JavaScript 依赖关系，请通过运行以下命令下载并安装它。

```
npm install amazon-quicksight-embedding-sdk
```

在嵌入式控制面板中启用执行摘要

适用于：企业版

目标受众：Amazon Quick 开发者

您可以在嵌入式控制面板中启用执行摘要。启用后，注册用户可以生成执行摘要，摘要提供 Amazon Quick Sight 为控制面板生成的所有见解的摘要。执行摘要使读者更容易找到有关控制面板的关键见解和信息。有关用户如何生成控制面板执行摘要的更多信息，请参阅生成 Amazon Quick Sight 控制面板的执行摘要。

> **Note**
>
> 执行摘要仅在注册用户的嵌入式控制面板中可用，并且无法在匿名或未注册用户的嵌入式控制面板中启用。

为注册用户启用嵌入式控制面板中的执行摘要

- 按照嵌入 Amazon Quick Sight 控制面板中的步骤，注册用户可以嵌入包含以下更改的控制面板：
  a. 在步骤 2 中生成 URL 时，`Enabled: true`请在GenerateEmbedUrlForRegisteredUser或的`ExecutiveSummary`参数中进行设置GenerateEmbedUrlForRegisteredUserWithIdentity，如以下示例所示：

```
ExperienceConfiguration: {
        Dashboard: {
            InitialDashboardId: dashboard_id,
            FeatureConfigurations: {
                AmazonQInQuickSight: {
                    ExecutiveSummary: {
                        Enabled: true
                    }
                }
            }
        }
    }
```

```
}
```

b. 在步骤 3 中使用 Amazon Quick Sight Embedding SDK 嵌入控制面板 URL 时`contentOptions`，请在中进行设置`executiveSummary: true`，如以下示例所示：

```
const contentOptions = {
    toolbarOptions: {
        executiveSummary: true
    }
};
```

使用 Amazon Quick Sight API 嵌入亚马逊 Quick Sight 视觉效果

您可以使用 Amazon Quick Sight API 将作为已发布控制面板一部分的单个视觉效果嵌入到您的应用程序中。

主题

- 为注册用户嵌入亚马逊 Quick Sight 视觉效果
- 为匿名（未注册）用户嵌入亚马逊 Quick Sight 视觉效果

为注册用户嵌入亚马逊 Quick Sight 视觉效果

适用于：企业版

目标受众：亚马逊 Quick 开发者

在以下部分中，您可以找到有关如何为亚马逊 Quick Sight 的注册用户设置嵌入式亚马逊 Quick Sight 视觉效果的详细信息。

主题

- 步骤 1：设置权限
- 步骤 2：生成附带身份验证代码的 URL
- 步骤 3：嵌入视觉对象 URL

步骤 1：设置权限

在下节中，您可以了解如何设置后端应用程序或 Web 服务器的权限。该任务需要具有 IAM 的管理访问权限。

每个访问视觉对象的用户都将扮演一个角色，为他们提供 Amazon Quick Sight 对该视觉对象的访问权限和权限。要实现这一点，请在您的中创建 IAM 角色 Amazon Web Services 账户。将一个 IAM 策略与该角色相关联，以便为担任该角色的任何用户提供权限。IAM 角色需要提供权限才能检索特定用户群体的嵌入 URL。借助通配符 *，您可以授予为特定命名空间中的所有用户部分用户生成 URL 的权限。为此，请添加 `quicksight:GenerateEmbedUrlForRegisteredUser`。

您可以在 IAM 策略中创建一个条件，限制开发人员可以在 `GenerateEmbedUrlForAnonymousUser` API 操作的 `AllowedDomains` 参数中列出的域。`AllowedDomains` 参数是可选参数。作为开发者，它允许您选择覆盖在 “管理亚马逊 Quick Sight” 菜单中配置的静态域。您最多可以列出三个可以访问生成的 URL 的域或子域。然后，此 URL 将嵌入您创建的网站。只有参数中列出的域才能访问嵌入式控制面板。如果没有此条件，则可以在 `AllowedDomains` 参数中列出互联网上的任何域。

要限制开发人员可用于此参数的域，请在 IAM 策略中添加一个 `AllowedEmbeddingDomains` 条件。有关该`AllowedDomains`参数的更多信息，请参阅亚马逊 Quick Sight API 参考GenerateEmbedUrlForRegisteredUser中的内容。

⚠ IAM 条件运算符的安全最佳实践

配置不当的 IAM 条件运算符可能允许通过 URL 变体在未经授权的情况下访问您的嵌入式 Quick 资源。在您的 IAM 策略中使用`quicksight:AllowedEmbeddingDomains`条件密钥时，请使用条件运算符，这些运算符要么允许特定域，要么拒绝所有未特别允许的域。有关 IAM 条件运算符的更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的 IAM JSON 策略元素：条件运算符。许多不同的 URL 变体可以指向相同的资源。例如，以下 URL 都解析为相同的内容：

- `https://example.com`
- `https://example.com/`
- `https://Example.com`

如果您的策略使用的运算符不考虑这些 URL 变体，则攻击者可以通过提供等效的 URL 变体来绕过您的限制。
您必须验证您的 IAM 策略是否使用适当的条件运算符来防止绕过漏洞，并确保只有您的目标域才能访问您的嵌入式资源。

以下示例策略提供了这些权限。

此外，如果您创建的初次用户将成为亚马逊 Quick Sight 的读者，请务必在政策中添加`quicksight:RegisterUser`权限。

以下示例策略为即将成为亚马逊 Quick Sight 读者的首次用户提供了检索嵌入网址的权限。

最后，您应用程序的 IAM 身份必须具有关联的信任策略，才允许访问您刚创建的角色。这意味着，当用户访问您的应用程序时，您的应用程序可以代表用户代入该角色并在 Amazon Quick Sight 中为用户进行配置。下面演示了一个示例信任策略。

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowLambdaFunctionsToAssumeThisRole",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "lambda.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        },
        {
            "Sid": "AllowEC2InstancesToAssumeThisRole",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "ec2.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
```

有关 OpenId Connect 或 SAML 身份验证的信任策略的更多信息，请参阅 IAM 用户指南 的以下部分：

- 创建用于 Web 联合身份验证或 OpenID Connect 联合身份验证的角色（控制台）
- 创建用于 SAML 2.0 联合身份验证的角色（控制台）

步骤 2：生成附带身份验证代码的 URL

在下一节中，您可以了解如何对您的 Amazon Quick Sight 用户进行身份验证并在您的应用程序服务器上获取可嵌入的可视化网址。如果您计划为 IAM 或 Amazon Quick Sight 身份类型嵌入视觉效果，请与亚马逊 Quick Sight 用户共享视觉效果。

当亚马逊 Quick Sight 用户访问您的应用程序时，该应用程序代表亚马逊 Quick Sight 用户担任 IAM 角色。然后，如果该亚马逊 Quick Sight 用户尚不存在，它就会将该用户添加到亚马逊 Quick Sight 中。接下来，其会将标识符作为唯一角色会话 ID 进行传递。

执行上述步骤可确保在 Amazon Quick Sight 中为每位视觉对象提供唯一配置。它还实施每个用户的设置，例如，行级别安全性和参数的动态默认值。

以下示例代表亚马逊 Quick Sight 用户执行 IAM 身份验证。此代码在您的应用程序服务器上运行。

Java

```
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.BasicAWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProvider;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.quicksight.AmazonQuickSight;
import com.amazonaws.services.quicksight.AmazonQuickSightClientBuilder;
import com.amazonaws.services.quicksight.model.DashboardVisualId;
import
 com.amazonaws.services.quicksight.model.GenerateEmbedUrlForRegisteredUserRequest;
import com.amazonaws.services.quicksight.model.GenerateEmbedUrlForRegisteredUserResult;
import
 com.amazonaws.services.quicksight.model.RegisteredUserDashboardVisualEmbeddingConfiguration;
import
 com.amazonaws.services.quicksight.model.RegisteredUserEmbeddingExperienceConfiguration;

import java.util.List;

/**
 * Class to call QuickSight Amazon SDK to get url for Visual embedding.
 */
public class GenerateEmbedUrlForRegisteredUserTest {

    private final AmazonQuickSight quickSightClient;

    public GenerateEmbedUrlForRegisteredUserTest() {
        this.quickSightClient = AmazonQuickSightClientBuilder
```

```
            .standard()
            .withRegion(Regions.US_EAST_1.getName())
            .withCredentials(new AWSCredentialsProvider() {
                    @Override
                    public AWSCredentials getCredentials() {
                        // provide actual IAM access key and secret key here
                        return new BasicAWSCredentials("access-key", "secret-key");
                    }

                    @Override
                    public void refresh() {
                    }
                }
            )
            .build();
    }

    public String getEmbedUrl(
            final String accountId, // Amazon Account ID
            final String dashboardId, // Dashboard ID of the dashboard to embed
            final String sheetId, // Sheet ID of the sheet to embed
            final String visualId, // Visual ID of the visual to embed
            final List<String> allowedDomains, // Runtime allowed domains for embedding
            final String userArn // Registered user arn of the user that you want to
provide embedded visual. Refer to Get Embed Url section in developer portal to find
out how to get user arn for a QuickSight user.
    ) throws Exception {
        final DashboardVisualId dashboardVisual = new DashboardVisualId()
            .withDashboardId(dashboardId)
            .withSheetId(sheetId)
            .withVisualId(visualId);
        final RegisteredUserDashboardVisualEmbeddingConfiguration
registeredUserDashboardVisualEmbeddingConfiguration
            = new RegisteredUserDashboardVisualEmbeddingConfiguration()
                .withInitialDashboardVisualId(dashboardVisual);
        final RegisteredUserEmbeddingExperienceConfiguration
registeredUserEmbeddingExperienceConfiguration
            = new RegisteredUserEmbeddingExperienceConfiguration()

.withDashboardVisual(registeredUserDashboardVisualEmbeddingConfiguration);
        final GenerateEmbedUrlForRegisteredUserRequest
generateEmbedUrlForRegisteredUserRequest
            = new GenerateEmbedUrlForRegisteredUserRequest()
                .withAwsAccountId(accountId)
```

```
                .withUserArn(userArn)

 .withExperienceConfiguration(registeredUserEmbeddingExperienceConfiguration)
                .withAllowedDomains(allowedDomains);

        final GenerateEmbedUrlForRegisteredUserResult
 generateEmbedUrlForRegisteredUserResult =
 quickSightClient.generateEmbedUrlForRegisteredUser(generateEmbedUrlForRegisteredUserRequest);

        return generateEmbedUrlForRegisteredUserResult.getEmbedUrl();
    }
}
```

JavaScript

```
global.fetch = require('node-fetch');
const Amazon = require('aws-sdk');

function generateEmbedUrlForRegisteredUser(
    accountId, // Your Amazon account ID
    dashboardId, // Dashboard ID to which the constructed URL points
    sheetId, // Sheet ID to which the constructed URL points
    visualId, // Visual ID to which the constructed URL points
    openIdToken, // Cognito-based token
    userArn, // registered user arn
    roleArn, // IAM user role to use for embedding
    sessionName, // Session name for the roleArn assume role
    allowedDomains, // Runtime allowed domain for embedding
    getEmbedUrlCallback, // GetEmbedUrl success callback method
    errorCallback // GetEmbedUrl error callback method
    ) {
    const stsClient = new AWS.STS();
    let stsParams = {
        RoleSessionName: sessionName,
        WebIdentityToken: openIdToken,
        RoleArn: roleArn
    }

    stsClient.assumeRoleWithWebIdentity(stsParams, function(err, data) {
        if (err) {
            console.log('Error assuming role');
            console.log(err, err.stack);
            errorCallback(err);
```

```
        } else {
            const getDashboardParams = {
                "AwsAccountId": accountId,
                "ExperienceConfiguration": {
                    "DashboardVisual": {
                        "InitialDashboardVisualId": {
                            "DashboardId": dashboardId,
                            "SheetId": sheetId,
                            "VisualId": visualId
                        }
                    }
                },
                "UserArn": userArn,
                "AllowedDomains": allowedDomains,
                "SessionLifetimeInMinutes": 600
            };

            const quicksightGetDashboard = new AWS.QuickSight({
                region: process.env.AWS_REGION,
                credentials: {
                    accessKeyId: data.Credentials.AccessKeyId,
                    secretAccessKey: data.Credentials.SecretAccessKey,
                    sessionToken: data.Credentials.SessionToken,
                    expiration: data.Credentials.Expiration
                }
            });


quicksightGetDashboard.generateEmbedUrlForRegisteredUser(getDashboardParams,
function(err, data) {
                if (err) {
                    console.log(err, err.stack);
                    errorCallback(err);
                } else {
                    const result = {
                        "statusCode": 200,
                        "headers": {
                            "Access-Control-Allow-Origin": "*", // Use your website
domain to secure access to GetEmbedUrl API
                            "Access-Control-Allow-Headers": "Content-Type"
                        },
                        "body": JSON.stringify(data),
                        "isBase64Encoded": false
                    }
```

```
                    getEmbedUrlCallback(result);
                }
            });
        }
    });
}
```

Python3

```
import json
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

sts = boto3.client('sts')

# Function to generate embedded URL
# accountId: Amazon account ID
# dashboardId: Dashboard ID to embed
# sheetId: SHEET ID to embed from the dashboard
# visualId: Id for the Visual you want to embedded from the dashboard sheet.
# userArn: arn of registered user
# allowedDomains: Runtime allowed domain for embedding
# roleArn: IAM user role to use for embedding
# sessionName: session name for the roleArn assume role
def getEmbeddingURL(accountId, dashboardId, sheetId, visualId, userArn, allowedDomains,
 roleArn, sessionName):
    try:
        assumedRole = sts.assume_role(
            RoleArn = roleArn,
            RoleSessionName = sessionName,
        )
    except ClientError as e:
        return "Error assuming role: " + str(e)
    else:
        assumedRoleSession = boto3.Session(
            aws_access_key_id = assumedRole['Credentials']['AccessKeyId'],
            aws_secret_access_key = assumedRole['Credentials']['SecretAccessKey'],
            aws_session_token = assumedRole['Credentials']['SessionToken'],
        )
        try:
            quicksightClient = assumedRoleSession.client('quicksight', region_name='us-
west-2')
            response = quicksightClient.generate_embed_url_for_registered_user(
```

```
                AwsAccountId=accountId,
                ExperienceConfiguration = {
                    'DashboardVisual': {
                        'InitialDashboardVisualId': {
                            'DashboardId': dashboardId,
                            'SheetId': sheetId,
                            'VisualId': visualId
                        }
                    },
                },
                UserArn = userArn,
                AllowedDomains = allowedDomains,
                SessionLifetimeInMinutes = 600
            )

            return {
                'statusCode': 200,
                'headers': {"Access-Control-Allow-Origin": "*", "Access-Control-Allow-
Headers": "Content-Type"},
                'body': json.dumps(response),
                'isBase64Encoded':  bool('false')
            }
        except ClientError as e:
            return "Error generating embedding url: " + str(e)
```

Node.js

以下示例显示了可在应用服务器上使用的 JavaScript (Node.js) 为嵌入式仪表板生成 URL。您可以在网站或应用程序中使用该 URL 以显示控制面板。

Example

```
const Amazon = require('aws-sdk');
const https = require('https');

var quicksightClient = new AWS.Service({
    apiConfig: require('./quicksight-2018-04-01.min.json'),
    region: 'us-east-1',
});

quicksightClient.generateEmbedUrlForRegisteredUser({
    'AwsAccountId': '111122223333',
    'ExperienceConfiguration': {
        'DashboardVisual': {
```

```
            'InitialDashboardVisualId': {
                'DashboardId': 'dashboard_id',
                'SheetId': 'sheet_id',
                'VisualId': 'visual_id'
            }
        }
    },
    'UserArn': 'REGISTERED_USER_ARN',
    'AllowedDomains': allowedDomains,
    'SessionLifetimeInMinutes': 100
}, function(err, data) {
    console.log('Errors: ');
    console.log(err);
    console.log('Response: ');
    console.log(data);
});
```

Example

```
//The URL returned is over 900 characters. For this example, we've shortened the string
 for
//readability and added ellipsis to indicate that it's incomplete.
    {
        "Status": "200",
        "EmbedUrl": "https://quicksightdomain/embed/12345/dashboards/67890/
sheets/12345/visuals/67890...",
        "RequestId": "7bee030e-f191-45c4-97fe-d9faf0e03713"
    }
```

.NET/C#

以下示例显示了。NET/C# 可在应用服务器上使用的代码，为嵌入式仪表板生成 URL。您可以在网站或应用程序中使用该 URL 以显示控制面板。

Example

```
using System;
using Amazon.QuickSight;
using Amazon.QuickSight.Model;

namespace GenerateDashboardEmbedUrlForRegisteredUser
{
    class Program
```

```
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            var quicksightClient = new AmazonQuickSightClient(
                AccessKey,
                SecretAccessKey,
                SessionToken,
                Amazon.RegionEndpoint.USEast1);
            try
            {
                DashboardVisualId dashboardVisual = new DashboardVisualId
                {
                    DashboardId = "dashboard_id",
                    SheetId = "sheet_id",
                    VisualId = "visual_id"
                };

                RegisteredUserDashboardVisualEmbeddingConfiguration
registeredUserDashboardVisualEmbeddingConfiguration
                    = new RegisteredUserDashboardVisualEmbeddingConfiguration
                    {
                        InitialDashboardVisualId = dashboardVisual

                    };

                RegisteredUserEmbeddingExperienceConfiguration
registeredUserEmbeddingExperienceConfiguration
                    = new RegisteredUserEmbeddingExperienceConfiguration
                    {
                        DashboardVisual =
registeredUserDashboardVisualEmbeddingConfiguration
                    };

                Console.WriteLine(
                    quicksightClient.GenerateEmbedUrlForRegisteredUserAsync(new
GenerateEmbedUrlForRegisteredUserRequest
                    {
                        AwsAccountId = "111122223333",
                        ExperienceConfiguration =
registeredUserEmbeddingExperienceConfiguration,
                        UserArn = "REGISTERED_USER_ARN",
                        AllowedDomains = allowedDomains,
                        SessionLifetimeInMinutes = 100
                    }).Result.EmbedUrl
```

```
                );
            } catch (Exception ex) {
                Console.WriteLine(ex.Message);
            }
        }
    }
}
```

Amazon CLI

要代入该角色，请选择以下 Amazon Security Token Service (Amazon STS) API 操作之一：

- AssumeRole— 当您使用 IAM 身份代入角色时，请使用此操作。
- AssumeRoleWithWebIdentity— 当您使用网络身份提供商对用户进行身份验证时，请使用此操作。
- AssumeRoleWithSaml— 当您使用 SAML 对用户进行身份验证时，请使用此操作。

以下示例显示了用于设置 IAM 角色的 CLI 命令。该角色需要为 `quicksight:GenerateEmbedUrlForRegisteredUser` 启用权限。如果您在用户首次打开控制面板时采用即时方法添加用户，则该角色还需要为 `quicksight:RegisterUser` 启用权限。

```
aws sts assume-role \
    --role-arn "arn:aws:iam::111122223333:role/embedding_quicksight_visual_role" \
    --role-session-name john.doe@example.com
```

`assume-role` 操作返回三个输出参数：访问密钥、私有密钥和会话令牌。

> **Note**
>
> 如果在调用 `AssumeRole` 操作时遇到 `ExpiredToken` 错误，可能是因为之前的 `SESSION TOKEN` 仍在环境变量中。通过设置以下变量可以解决这一问题：
>
> - AWS_ACCESS_KEY_ID
> - AWS_SECRET_ACCESS_KEY
> - AWS_SESSION_TOKEN

以下示例说明了如何在 CLI 中设置这三个参数。如果使用的是 Microsoft Windows 计算机，请使用 `set` 而非 `export`。

```
export AWS_ACCESS_KEY_ID     = "access_key_from_assume_role"
    export AWS_SECRET_ACCESS_KEY = "secret_key_from_assume_role"
    export AWS_SESSION_TOKEN     = "session_token_from_assume_role"
```

如果运行这些命令，则会将访问您的网站的用户的角色会话 ID 设置为 `embedding_quicksight_visual_role/john.doe@example.com`。角色会话 ID 由 `role-arn` 中的角色名称和 `role-session-name` 值组成。每个用户使用唯一的角色会话 ID 可以确保为每个用户设置相应的权限。此外，它还能避免任何用户访问限制。限制是一项安全功能，可防止同一个用户从多个位置访问亚马逊 Quick Sight。

角色会话 ID 也成为亚马逊 Quick Sight 中的用户名。您可以使用此模式提前在 Amazon Quick Sight 中为用户进行配置，也可以在用户首次访问控制面板时为他们进行配置。

以下示例显示了可用于预置用户的 CLI 命令。有关RegisterUser和其他 Amazon Quick Sight API 操作的更多信息，请参阅亚马逊 Quick Sight API 参考。 DescribeUser

```
aws quicksight register-user \
    --aws-account-id 111122223333 \
    --namespace default \
    --identity-type IAM \
    --iam-arn "arn:aws:iam::111122223333:role/embedding_quicksight_visual_role" \
    --user-role READER \
    --user-name jhnd \
    --session-name "john.doe@example.com" \
    --email john.doe@example.com \
    --region us-east-1 \
    --custom-permissions-name TeamA1
```

如果用户通过 Microsoft AD 进行身份验证，则无需使用 `RegisterUser` 进行设置。相反，他们应该在首次访问亚马逊Quick Sight时自动订阅。对于 Microsoft AD 用户，您可以使用 `DescribeUser` 获取用户 ARN。

用户首次访问 Amazon Quick Sight 时，您还可以将该用户添加到与之共享视觉对象的群组中。以下示例显示了将用户添加到组的 CLI 命令。

```
aws quicksight create-group-membership \
    --aws-account-id=111122223333 \
    --namespace=default \
    --group-name=financeusers \
    --member-name="embedding_quicksight_visual_role/john.doe@example.com"
```

现在，您的应用程序的用户也是亚马逊 Quick Sight 的用户，并且可以访问该视觉对象。

最后，要获取视觉对象的签名 URL，请从应用服务器中调用 `generate-embed-url-for-registered-user`。这会返回可嵌入视觉对象 URL。以下示例说明如何使用服务器端调用为通过身份验证 Amazon Managed Microsoft AD 或单点登录（IAM 身份中心）的用户生成嵌入式视觉对象的 URL。

```
aws quicksight generate-embed-url-for-registered-user \
    --aws-account-id 111122223333 \
    --session-lifetime-in-minutes 600 \
    --user-arn arn:aws:quicksight:us-east-1:111122223333:user/default/
embedding_quicksight_visual_role/embeddingsession \
    --allowed-domains '["domain1","domain2"]' \
    --experience-configuration
 'DashboardVisual={InitialDashboardVisualId={DashboardId=dashboard_id,SheetId=sheet_id,VisualId
```

有关使用此操作的更多信息，请参阅 GenerateEmbedUrlForRegisteredUser。您可以在自己的代码中使用该 API 操作和其他操作。

步骤 3：嵌入视觉对象 URL

在下一节中，您可以了解如何使用亚马逊 Quick Sight 嵌入软件开发工具包 (JavaScript) 将步骤 3 中的可视网址嵌入到您的网站或应用程序页面。通过使用该开发工具包，您可以执行以下操作：

- 将视觉对象置于 HTML 页面上。
- 将参数传入视觉对象。
- 使用为应用程序自定义的消息处理错误状态。

调用 `GenerateEmbedUrlForRegisteredUser` API 操作生成可嵌入应用的 URL。该 URL 的有效时间为 5 分钟，生成的会话有效时间为 10 个小时。该 API 操作为 URL 提供 `auth_code` 以启用单点登录会话。

下面显示了 `generate-embed-url-for-registered-user` 的示例响应：此示例*quicksightdomain*中的是您用来访问亚马逊 Quick Sight 账户的 URL。

```
//The URL returned is over 900 characters. For this example, we've shortened the string
 for
//readability and added ellipsis to indicate that it's incomplete.
```

```
    {
        "Status": "200",
        "EmbedUrl": "https://quicksightdomain/embed/12345/dashboards/67890/
sheets/12345/visuals/67890...",
        "RequestId": "7bee030e-f191-45c4-97fe-d9faf0e03713"
    }
```

使用亚马逊 Quick Sight 嵌入软件开发工具包或将此 URL 添加到 iframe 中，将此视觉内容嵌入到您的网页中。如果您设置固定的高度和宽度数字（以像素为单位），Amazon Quick Sight 会使用这些数字，并且不会在调整窗口大小时改变您的视觉效果。如果您设置了相对的高度和宽度百分比，Amazon Quick Sight 会提供响应式布局，该布局会随着您的窗口大小变化而修改。通过使用 Amazon Quick Sight 嵌入软件开发工具包，您还可以控制视觉对象中的参数，并接收有关页面加载完成和错误的回传。

要托管嵌入式视觉对象和仪表板的域必须在允许列表中，即允许您 Quick 订阅的域名列表。这一要求可阻止未经批准的域托管嵌入式视觉对象和控制面板，从而保护您的数据。有关为嵌入式视觉对象和仪表板添加域名的更多信息，请参阅允许在运行时使用 Amazon Quick Sight API 列出域名。

以下示例演示了如何使用生成的 URL。此代码在您的应用程序服务器上生成。

SDK 2.0

```
<!DOCTYPE html>
<html>

    <head>
        <title>Visual Embedding Example</title>
        <script src="https://unpkg.com/amazon-quicksight-embedding-sdk@2.0.0/dist/
quicksight-embedding-js-sdk.min.js"></script>
        <script type="text/javascript">
            const embedVisual = async() => {
                const {
                    createEmbeddingContext,
                } = QuickSightEmbedding;

                const embeddingContext = await createEmbeddingContext({
                    onChange: (changeEvent, metadata) => {
                        console.log('Context received a change', changeEvent,
 metadata);
                    },
                });
```

```
                const frameOptions = {
                    url: "<YOUR_EMBED_URL>", // replace this value with the url
generated via embedding API
                    container: '#experience-container',
                    height: "700px",
                    width: "1000px",
                    onChange: (changeEvent, metadata) => {
                        switch (changeEvent.eventName) {
                            case 'FRAME_MOUNTED': {
                                console.log("Do something when the experience frame is
mounted.");
                                break;
                            }
                            case 'FRAME_LOADED': {
                                console.log("Do something when the experience frame is
loaded.");
                                break;
                            }
                        }
                    },
                };

                const contentOptions = {
                    parameters: [
                        {
                            Name: 'country',
                            Values: ['United States'],
                        },
                        {
                            Name: 'states',
                            Values: [
                                'California',
                                'Washington'
                            ]
                        }
                    ],
                    locale: "en-US",
                    onMessage: async (messageEvent, experienceMetadata) => {
                        switch (messageEvent.eventName) {
                            case 'CONTENT_LOADED': {
                                console.log("All visuals are loaded. The title of the
document:", messageEvent.message.title);
                                break;
                            }
```

```
                            case 'ERROR_OCCURRED': {
                                console.log("Error occurred while rendering the
experience. Error code:", messageEvent.message.errorCode);
                                break;
                            }
                            case 'PARAMETERS_CHANGED': {
                                console.log("Parameters changed. Changed parameters:",
messageEvent.message.changedParameters);
                                break;
                            }
                            case 'SIZE_CHANGED': {
                                console.log("Size changed. New dimensions:",
messageEvent.message);
                                break;
                            }
                        }
                    },
                };
                const embeddedVisualExperience = await
embeddingContext.embedVisual(frameOptions, contentOptions);

                const selectCountryElement = document.getElementById('country');
                selectCountryElement.addEventListener('change', (event) => {
                    embeddedVisualExperience.setParameters([
                        {
                            Name: 'country',
                            Values: event.target.value
                        }
                    ]);
                });
            };
        </script>
    </head>

    <body onload="embedVisual()">
        <span>
            <label for="country">Country</label>
            <select id="country" name="country">
                <option value="United States">United States</option>
                <option value="Mexico">Mexico</option>
                <option value="Canada">Canada</option>
            </select>
        </span>
        <div id="experience-container"></div>
```

```
    </body>

</html>
```

SDK 1.0

```
<!DOCTYPE html>
<html>

    <head>
        <title>Visual Embedding Example</title>
        <!-- You can download the latest QuickSight embedding SDK version from https://
www.npmjs.com/package/amazon-quicksight-embedding-sdk -->
        <!-- Or you can do "npm install amazon-quicksight-embedding-sdk", if you use
 npm for javascript dependencies -->
        <script src="./quicksight-embedding-js-sdk.min.js"></script>
        <script type="text/javascript">
            let embeddedVisualExperience;
            function onVisualLoad(payload) {
                console.log("Do something when the visual is fully loaded.");
            }

            function onError(payload) {
                console.log("Do something when the visual fails loading");
            }

            function embedVisual() {
                const containerDiv = document.getElementById("embeddingContainer");
                const options = {
                    url: "<YOUR_EMBED_URL>", // replace this value with the url
 generated via embedding API
                    container: containerDiv,
                    parameters: {
                        country: "United States"
                    },
                    height: "700px",
                    width: "1000px",
                    locale: "en-US"
                };
                embeddedVisualExperience = QuickSightEmbedding.embedVisual(options);
                embeddedVisualExperience.on("error", onError);
                embeddedVisualExperience.on("load", onVisualLoad);
            }
```

```
            function onCountryChange(obj) {
                embeddedVisualExperience.setParameters({country: obj.value});
            }
        </script>
    </head>

    <body onload="embedVisual()">
        <span>
            <label for="country">Country</label>
            <select id="country" name="country" onchange="onCountryChange(this)">
                <option value="United States">United States</option>
                <option value="Mexico">Mexico</option>
                <option value="Canada">Canada</option>
            </select>
        </span>
        <div id="embeddingContainer"></div>
    </body>

</html>
```

要使此示例起作用，请务必使用亚马逊 Quick Sight 嵌入软件开发工具包使用将嵌入式视觉内容加载到您的网站上 JavaScript。要获取副本，请执行下列操作之一：

- 从下载亚马逊 Quick Sight 嵌入软件开发工具包 GitHub。该存储库由一群亚马逊 Quick Sight 开发人员维护。
- 从下载最新的嵌入式 SDK 版本https://www.npmjs.com/package/amazon-quicksight-embedding-sdk。
- 如果您使用npm JavaScript 依赖关系，请通过运行以下命令下载并安装它。

```
npm install amazon-quicksight-embedding-sdk
```

为匿名（未注册）用户嵌入亚马逊 Quick Sight 视觉效果

适用于：企业版

目标受众：亚马逊 Quick 开发者

在以下部分中，您可以找到有关如何为匿名（未注册）用户设置嵌入式 Amazon Quick Sight 视觉效果的详细信息。

主题

- 步骤 1：设置权限
- 步骤 2：生成附带身份验证代码的 URL
- 步骤 3：嵌入视觉对象 URL

步骤 1：设置权限

适用于：企业版

目标受众：亚马逊 Quick 开发者

在下节中，您可以了解如何设置后端应用程序或 Web 服务器的权限。该任务需要具有 IAM 的管理访问权限。

每个访问视觉对象的用户都将扮演一个角色，为他们提供 Amazon Quick Sight 对该视觉对象的访问权限和权限。要实现这一点，请在您的中创建 IAM 角色 Amazon Web Services 账户。将一个 IAM 策略与该角色相关联，以便为担任该角色的任何用户提供权限。

您可以在 IAM 策略中创建一个条件，限制开发人员可以在 `GenerateEmbedUrlForAnonymousUser` API 操作的 `AllowedDomains` 参数中列出的域。`AllowedDomains` 参数是可选参数。作为开发者，它允许您选择覆盖在 “管理亚马逊 Quick Sight” 菜单中配置的静态域。您最多可以列出三个可以访问生成的 URL 的域或子域。然后，此 URL 将嵌入您创建的网站。只有参数中列出的域才能访问嵌入式控制面板。如果没有此条件，则可以在 `AllowedDomains` 参数中列出互联网上的任何域。

要限制开发人员可用于此参数的域，请在 IAM 策略中添加一个 `AllowedEmbeddingDomains` 条件。有关该`AllowedDomains`参数的更多信息，请参阅亚马逊 Quick Sight API 参考GenerateEmbedUrlForAnonymousUser中的内容。

⚠ IAM 条件运算符的安全最佳实践

配置不当的 IAM 条件运算符可能允许通过 URL 变体在未经授权的情况下访问您的嵌入式 Quick 资源。在您的 IAM 策略中使用`quicksight:AllowedEmbeddingDomains`条件密钥

时，请使用条件运算符，这些运算符要么允许特定域，要么拒绝所有未特别允许的域。有关 IAM 条件运算符的更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的 IAM JSON 策略元素：条件运算符。
许多不同的 URL 变体可以指向相同的资源。例如，以下 URL 都解析为相同的内容：

- `https://example.com`
- `https://example.com/`
- `https://Example.com`

如果您的策略使用的运算符不考虑这些 URL 变体，则攻击者可以通过提供等效的 URL 变体来绕过您的限制。
您必须验证您的 IAM 策略是否使用适当的条件运算符来防止绕过漏洞，并确保只有您的目标域才能访问您的嵌入式资源。

您应用程序的 IAM 身份必须具有关联的信任策略，才允许访问您刚创建的角色。这意味着，在用户访问您的应用程序时，您的应用程序可以代表用户代入该角色打开视觉对象。下面演示了一个示例信任策略。

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowLambdaFunctionsToAssumeThisRole",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "lambda.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        },
        {
            "Sid": "AllowEC2InstancesToAssumeThisRole",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "ec2.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
```

```
    ]
}
```

有关信任策略的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 IAM 临时安全凭证。

步骤 2：生成附带身份验证代码的 URL

适用于：企业版

目标受众：亚马逊 Quick 开发者

在下节中，您可以了解如何代表匿名访问者进行身份验证，并获取应用程序服务器上的可嵌入视觉对象 URL。

用户访问您的应用程序时，该应用程序代表用户代入 IAM 角色。然后，如果该用户尚不存在，它将用户添加到亚马逊 Quick Sight 中。接下来，其会将标识符作为唯一角色会话 ID 进行传递。

以下示例展示了代表用户执行 IAM 身份验证。将标识符作为唯一角色会话 ID 进行传递。此代码在您的应用程序服务器上运行。

Java

```
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.BasicAWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProvider;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.quicksight.AmazonQuickSight;
import com.amazonaws.services.quicksight.AmazonQuickSightClientBuilder;
import
 com.amazonaws.services.quicksight.model.AnonymousUserDashboardVisualEmbeddingConfiguration;
import
 com.amazonaws.services.quicksight.model.AnonymousUserEmbeddingExperienceConfiguration;
import com.amazonaws.services.quicksight.model.DashboardVisualId;
import com.amazonaws.services.quicksight.model.GenerateEmbedUrlForAnonymousUserRequest;
import com.amazonaws.services.quicksight.model.GenerateEmbedUrlForAnonymousUserResult;
import com.amazonaws.services.quicksight.model.SessionTag;

import java.util.List;
```

```
/**
 * Class to call QuickSight Amazon SDK to get url for Visual embedding.
 */
public class GenerateEmbedUrlForAnonymousUserTest {
    private final AmazonQuickSight quickSightClient;

    public GenerateEmbedUrlForAnonymousUserTest() {
        this.quickSightClient = AmazonQuickSightClientBuilder
            .standard()
            .withRegion(Regions.US_EAST_1.getName())
            .withCredentials(new AWSCredentialsProvider() {
                    @Override
                    public AWSCredentials getCredentials() {
                        // provide actual IAM access key and secret key here
                        return new BasicAWSCredentials("access-key", "secret-key");
                    }

                    @Override
                    public void refresh() {
                    }
                }
            )
            .build();
    }

    public String getEmbedUrl(
            final String accountId, // Amazon Account ID
            final String namespace, // Anonymous embedding required specifying a valid
 namespace for which you want the enbedding URL
            final List<String> authorizedResourceArns, // Dashboard arn list of
 dashboard visuals to embed
            final String dashboardId, // Dashboard ID of the dashboard to embed
            final String sheetId, // Sheet ID of the sheet to embed
            final String visualId, // Visual ID of the visual to embed
            final List<String> allowedDomains, // Runtime allowed domains for embedding
            final List<SessionTag> sessionTags // Session tags used for row-level
 security
    ) throws Exception {
        final DashboardVisualId dashboardVisual = new DashboardVisualId()
            .withDashboardId(dashboardId)
            .withSheetId(sheetId)
            .withVisualId(visualId);
        final AnonymousUserDashboardVisualEmbeddingConfiguration
 anonymousUserDashboardVisualEmbeddingConfiguration
```

```
            = new AnonymousUserDashboardVisualEmbeddingConfiguration()
                .withInitialDashboardVisualId(dashboardVisual);
        final AnonymousUserEmbeddingExperienceConfiguration
 anonymousUserEmbeddingExperienceConfiguration
            = new AnonymousUserEmbeddingExperienceConfiguration()

 .withDashboardVisual(anonymousUserDashboardVisualEmbeddingConfiguration);
        final GenerateEmbedUrlForAnonymousUserRequest
 generateEmbedUrlForAnonymousUserRequest
            = new GenerateEmbedUrlForAnonymousUserRequest()
                .withAwsAccountId(accountId)
                .withNamespace(namespace)
                // authorizedResourceArns should contain ARN of dashboard used below in
 ExperienceConfiguration
                .withAuthorizedResourceArns(authorizedResourceArns)

 .withExperienceConfiguration(anonymousUserEmbeddingExperienceConfiguration)
                .withAllowedDomains(allowedDomains)
                .withSessionTags(sessionTags)
                .withSessionLifetimeInMinutes(600L);

        final GenerateEmbedUrlForAnonymousUserResult
 generateEmbedUrlForAnonymousUserResult
            =
 quickSightClient.generateEmbedUrlForAnonymousUser(generateEmbedUrlForAnonymousUserRequest);

        return generateEmbedUrlForAnonymousUserResult.getEmbedUrl();
    }
}
```

JavaScript

```
global.fetch = require('node-fetch');
const Amazon = require('aws-sdk');

function generateEmbedUrlForAnonymousUser(
    accountId, // Your Amazon account ID
    dashboardId, // Dashboard ID to which the constructed url points
    sheetId, // Sheet ID to which the constructed url points
    visualId, // Visual ID to which the constructed url points
    quicksightNamespace, // valid namespace where you want to do embedding
    authorizedResourceArns, // dashboard arn list of dashboard visuals to embed
    allowedDomains, // runtime allowed domains for embedding
```

```
    sessionTags, // session tags used for row-level security
    generateEmbedUrlForAnonymousUserCallback, // success callback method
    errorCallback // error callback method
    ) {
    const experienceConfiguration = {
        "DashboardVisual": {
            "InitialDashboardVisualId": {
                "DashboardId": dashboardId,
                "SheetId": sheetId,
                "VisualId": visualId
            }
        }
    };

    const generateEmbedUrlForAnonymousUserParams = {
        "AwsAccountId": accountId,
        "Namespace": quicksightNamespace,
        // authorizedResourceArns should contain ARN of dashboard used below in
ExperienceConfiguration
        "AuthorizedResourceArns": authorizedResourceArns,
        "AllowedDomains": allowedDomains,
        "ExperienceConfiguration": experienceConfiguration,
        "SessionTags": sessionTags,
        "SessionLifetimeInMinutes": 600
    };

    const quicksightClient = new AWS.QuickSight({
        region: process.env.AWS_REGION,
        credentials: {
            accessKeyId: AccessKeyId,
            secretAccessKey: SecretAccessKey,
            sessionToken: SessionToken,
            expiration: Expiration
        }
    });


quicksightClient.generateEmbedUrlForAnonymousUser(generateEmbedUrlForAnonymousUserParams,
function(err, data) {
        if (err) {
            console.log(err, err.stack);
            errorCallback(err);
        } else {
            const result = {
```

```
                "statusCode": 200,
                "headers": {
                    "Access-Control-Allow-Origin": "*", // USE YOUR WEBSITE DOMAIN TO
 SECURE ACCESS TO THIS API
                    "Access-Control-Allow-Headers": "Content-Type"
                },
                "body": JSON.stringify(data),
                "isBase64Encoded": false
            }
            generateEmbedUrlForAnonymousUserCallback(result);
        }
    });
}
```

Python3

```
import json
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
import time

# Create QuickSight and STS clients
quicksightClient = boto3.client('quicksight',region_name='us-west-2')
sts = boto3.client('sts')

# Function to generate embedded URL for anonymous user
# accountId: YOUR AWS ACCOUNT ID
# quicksightNamespace: VALID NAMESPACE WHERE YOU WANT TO DO NOAUTH EMBEDDING
# authorizedResourceArns: DASHBOARD ARN LIST TO EMBED
# allowedDomains: RUNTIME ALLOWED DOMAINS FOR EMBEDDING
# experienceConfiguration: DASHBOARD ID, SHEET ID and VISUAL ID TO WHICH THE
 CONSTRUCTED URL POINTS
# Example experienceConfig -> 'DashboardVisual': {
#     'InitialDashboardVisualId': {
#         'DashboardId': 'dashboardId',
#         'SheetId': 'sheetId',
#         'VisualId': 'visualId'
#     }
# },
# sessionTags: SESSION TAGS USED FOR ROW-LEVEL SECURITY
def generateEmbedUrlForAnonymousUser(accountId, quicksightNamespace,
 authorizedResourceArns, allowedDomains, experienceConfiguration, sessionTags):
    try:
```

```
        response = quicksightClient.generate_embed_url_for_anonymous_user(
            AwsAccountId = accountId,
            Namespace = quicksightNamespace,
            AuthorizedResourceArns = authorizedResourceArns,
            AllowedDomains = allowedDomains,
            ExperienceConfiguration = experienceConfiguration,
            SessionTags = sessionTags,
            SessionLifetimeInMinutes = 600
        )

        return {
            'statusCode': 200,
            'headers': {"Access-Control-Allow-Origin": "*", "Access-Control-Allow-
Headers": "Content-Type"},
            'body': json.dumps(response),
            'isBase64Encoded':  bool('false')
        }
    except ClientError as e:
        print(e)
        return "Error generating embeddedURL: " + str(e)
```

Node.js

以下示例显示了可在应用服务器上使用的 JavaScript (Node.js) 为嵌入式仪表板生成 URL。您可以在网站或应用程序中使用该 URL 以显示控制面板。

Example

```
const Amazon = require('aws-sdk');
const https = require('https');

var quicksightClient = new AWS.Service({
    apiConfig: require('./quicksight-2018-04-01.min.json'),
    region: 'us-east-1',
});

quicksightClient.generateEmbedUrlForAnonymousUser({
    'AwsAccountId': '111122223333',
    'Namespace' : 'default',
    // authorizedResourceArns should contain ARN of dashboard used below in
 ExperienceConfiguration
    'AuthorizedResourceArns': authorizedResourceArns,
    'ExperienceConfiguration': {
        'DashboardVisual': {
```

```
            'InitialDashboardVisualId': {
                'DashboardId': 'dashboard_id',
                'SheetId': 'sheet_id',
                'VisualId': 'visual_id'
            }
        }
    },
    'AllowedDomains': allowedDomains,
    'SessionTags': sessionTags,
    'SessionLifetimeInMinutes': 600

}, function(err, data) {
    console.log('Errors: ');
    console.log(err);
    console.log('Response: ');
    console.log(data);
});
```

Example

```
//The URL returned is over 900 characters. For this example, we've shortened the string
 for
//readability and added ellipsis to indicate that it's incomplete.
    {
        "Status": "200",
        "EmbedUrl": "https://quicksightdomain/embed/12345/dashboards/67890/
sheets/12345/visuals/67890...",
        "RequestId": "7bee030e-f191-45c4-97fe-d9faf0e03713"
    }
```

.NET/C#

以下示例显示了。NET/C# 可在应用服务器上使用的代码，为嵌入式仪表板生成 URL。您可以在网站或应用程序中使用该 URL 以显示控制面板。

Example

```
using System;
using Amazon.QuickSight;
using Amazon.QuickSight.Model;

namespace GenerateDashboardEmbedUrlForAnonymousUser
{
```

```
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            var quicksightClient = new AmazonQuickSightClient(
                AccessKey,
                SecretAccessKey,
                SessionToken,
                Amazon.RegionEndpoint.USEast1);
            try
            {
                DashboardVisualId dashboardVisual = new DashboardVisualId
                {
                    DashboardId = "dashboard_id",
                    SheetId = "sheet_id",
                    VisualId = "visual_id"
                };

                AnonymousUserDashboardVisualEmbeddingConfiguration
anonymousUserDashboardVisualEmbeddingConfiguration
                    = new AnonymousUserDashboardVisualEmbeddingConfiguration
                    {
                        InitialDashboardVisualId = dashboardVisual

                    };

                AnonymousUserEmbeddingExperienceConfiguration
anonymousUserEmbeddingExperienceConfiguration
                    = new AnonymousUserEmbeddingExperienceConfiguration
                    {
                        DashboardVisual =
anonymousUserDashboardVisualEmbeddingConfiguration
                    };

                Console.WriteLine(
                    quicksightClient.GenerateEmbedUrlForAnonymousUserAsync(new
GenerateEmbedUrlForAnonymousUserRequest
                    {
                        AwsAccountId = "111222333444",
                        Namespace = default,
                        // authorizedResourceArns should contain ARN of dashboard used
below in ExperienceConfiguration
                        AuthorizedResourceArns = { "dashboard_id" },
```

```
                        ExperienceConfiguration =
 anonymousUserEmbeddingExperienceConfiguration,
                        SessionTags = sessionTags,
                        SessionLifetimeInMinutes = 600,
                    }).Result.EmbedUrl
                );
            } catch (Exception ex) {
                Console.WriteLine(ex.Message);
            }
        }
    }
}
```

Amazon CLI

要代入该角色，请选择以下 Amazon Security Token Service (Amazon STS) API 操作之一：

- AssumeRole— 当您使用 IAM 身份代入角色时，请使用此操作。
- AssumeRoleWithWebIdentity— 当您使用网络身份提供商对用户进行身份验证时，请使用此操作。
- AssumeRoleWithSaml— 当您使用安全断言标记语言 (SAML) 对用户进行身份验证时，请使用此操作。

以下示例显示了用于设置 IAM 角色的 CLI 命令。该角色需要为 `quicksight:GenerateEmbedUrlForAnonymousUser` 启用权限。

```
aws sts assume-role \
    --role-arn "arn:aws:iam::11112222333:role/QuickSightEmbeddingAnonymousPolicy" \
    --role-session-name anonymous caller
```

`assume-role` 操作返回三个输出参数：访问密钥、私有密钥和会话令牌。

> **Note**
>
> 如果在调用 `AssumeRole` 操作时遇到 `ExpiredToken` 错误，可能是因为之前的 `SESSION TOKEN` 仍在环境变量中。通过设置以下变量可以解决这一问题：
>
> - AWS_ACCESS_KEY_ID
> - AWS_SECRET_ACCESS_KEY
> - AWS_SESSION_TOKEN

以下示例说明了如何在 CLI 中设置这三个参数。如果使用的是 Microsoft Windows 计算机，请使用 `set` 而非 `export`。

```
export AWS_ACCESS_KEY_ID     = "access_key_from_assume_role"
        export AWS_SECRET_ACCESS_KEY = "secret_key_from_assume_role"
        export AWS_SESSION_TOKEN     = "session_token_from_assume_role"
```

如果运行这些命令，则会将访问您的网站的用户的角色会话 ID 设置为 `embedding_quicksight_visual_role/QuickSightEmbeddingAnonymousPolicy`。角色会话 ID 由 `role-arn` 中的角色名称和 `role-session-name` 值组成。每个用户使用唯一的角色会话 ID 可以确保为每个访问用户设置相应的权限。其还能让每个会话保持独立性和独特性。如果您使用一组 Web 服务器（例如用于负载平衡），并且会话重新连接到其他服务器，则会开始新的会话。

要获取视觉对象的签名 URL，请从应用程序服务器中调用 `generate-embed-url-for-anynymous-user`。这会返回可嵌入视觉对象 URL。以下示例演示了如何使用服务器端调用为匿名访问您 Web 门户或应用的用户生成嵌入式视觉对象的 URL。

```
aws quicksight generate-embed-url-for-anonymous-user \
    --aws-account-id 111122223333 \
    --namespace default-or-something-else \
    --session-lifetime-in-minutes 15 \
    --authorized-resource-arns '["dashboard-arn-1","dashboard-arn-2"]' \
    --allowed-domains '["domain1","domain2"]' \
    --session-tags '["Key": tag-key-1,"Value": tag-value-1,{"Key": tag-
key-1,"Value": tag-value-1}]' \
    --experience-configuration
 'DashboardVisual={InitialDashboardVisualId={DashboardId=dashboard_id,SheetId=sheet_id,VisualId
```

有关使用此操作的更多信息，请参阅 GenerateEmbedUrlForAnonymousUser。您可以在自己的代码中使用该 API 操作和其他操作。

步骤 3：嵌入视觉对象 URL

适用于：企业版

目标受众：亚马逊 Quick 开发者

在下一节中，您可以了解如何使用亚马逊 Quick Sight 嵌入软件开发工具包 (JavaScript) 将步骤 2 中的可视网址嵌入到您的网站或应用程序页面。通过使用该开发工具包，您可以执行以下操作：

- 将视觉对象置于 HTML 页面上。
- 将参数传入视觉对象。
- 使用为应用程序自定义的消息处理错误状态。

调用 GenerateEmbedUrlForAnonymousUser API 操作生成可嵌入应用的 URL。该 URL 的有效期为 5 分钟，生成的会话的有效期为 10 个小时。该 API 操作为 URL 提供授权（auth）代码以启用单点登录会话。

下面显示了 generate-embed-url-for-anonymous-user 的示例响应：此示例*quicksightdomain*中的是您用来访问亚马逊 Quick Sight 账户的 URL。

```
//The URL returned is over 900 characters. For this example, we've shortened the string
 for
//readability and added ellipsis to indicate that it's incomplete.
    {
        "Status": "200",
        "EmbedUrl": "https://quicksightdomain/embed/12345/dashboards/67890/
sheets/12345/visuals/67890...",
        "RequestId": "7bee030e-f191-45c4-97fe-d9faf0e03713"
    }
```

使用亚马逊 Quick Sight 嵌入软件开发工具包或将此 URL 添加到 iframe 中，将此视觉内容嵌入到您的网页中。如果您设置固定的高度和宽度数字（以像素为单位），Amazon Quick Sight 会使用这些数字，并且不会在调整窗口大小时改变您的视觉效果。如果您设置了相对的高度和宽度百分比，Amazon Quick Sight 会提供响应式布局，该布局会随着您的窗口大小变化而修改。通过使用 Amazon Quick Sight 嵌入软件开发工具包，您还可以控制视觉对象中的参数，并接收有关视觉加载完成和错误的回传。

要托管嵌入式视觉对象的域必须位于允许列表（为您的 Quick 订阅批准的域的列表）中。这一要求可阻止未经批准的域托管嵌入式视觉对象和控制面板，从而保护您的数据。有关为嵌入式视觉对象和仪表板添加域名的更多信息，请参阅允许在运行时使用 Amazon Quick Sight API 列出域名。

以下示例演示了如何使用生成的 URL。此代码位于您的应用程序服务器上。

SDK 2.0

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>

    <head>
        <title>Visual Embedding Example</title>
        <script src="https://unpkg.com/amazon-quicksight-embedding-sdk@2.0.0/dist/
quicksight-embedding-js-sdk.min.js"></script>
        <script type="text/javascript">
            const embedVisual = async() => {
                const {
                    createEmbeddingContext,
                } = QuickSightEmbedding;

                const embeddingContext = await createEmbeddingContext({
                    onChange: (changeEvent, metadata) => {
                        console.log('Context received a change', changeEvent,
 metadata);
                    },
                });

                const frameOptions = {
                    url: "<YOUR_EMBED_URL>", // replace this value with the url
 generated via embedding API
                    container: '#experience-container',
                    height: "700px",
                    width: "1000px",
                    onChange: (changeEvent, metadata) => {
                        switch (changeEvent.eventName) {
                            case 'FRAME_MOUNTED': {
                                console.log("Do something when the experience frame is
 mounted.");
                                break;
                            }
                            case 'FRAME_LOADED': {
                                console.log("Do something when the experience frame is
 loaded.");
                                break;
                            }
                        }
                    },
                };

                const contentOptions = {
                    parameters: [
                        {
```

```
                            Name: 'country',
                            Values: ['United States'],
                        },
                        {
                            Name: 'states',
                            Values: [
                                'California',
                                'Washington'
                            ]
                        }
                    ],
                    locale: "en-US",
                    onMessage: async (messageEvent, experienceMetadata) => {
                        switch (messageEvent.eventName) {
                            case 'CONTENT_LOADED': {
                                console.log("All visuals are loaded. The title of the
document:", messageEvent.message.title);
                                break;
                            }
                            case 'ERROR_OCCURRED': {
                                console.log("Error occurred while rendering the
experience. Error code:", messageEvent.message.errorCode);
                                break;
                            }
                            case 'PARAMETERS_CHANGED': {
                                console.log("Parameters changed. Changed parameters:",
messageEvent.message.changedParameters);
                                break;
                            }
                            case 'SIZE_CHANGED': {
                                console.log("Size changed. New dimensions:",
messageEvent.message);
                                break;
                            }
                        }
                    },
                };
                const embeddedVisualExperience = await
embeddingContext.embedVisual(frameOptions, contentOptions);

                const selectCountryElement = document.getElementById('country');
                selectCountryElement.addEventListener('change', (event) => {
                    embeddedVisualExperience.setParameters([
                        {
```

```
                            Name: 'country',
                            Values: event.target.value
                        }
                    ]);
                });
            };
        </script>
    </head>

    <body onload="embedVisual()">
        <span>
            <label for="country">Country</label>
            <select id="country" name="country">
                <option value="United States">United States</option>
                <option value="Mexico">Mexico</option>
                <option value="Canada">Canada</option>
            </select>
        </span>
        <div id="experience-container"></div>
    </body>

</html>
```

SDK 1.0

```
<!DOCTYPE html>
<html>

    <head>
        <title>Visual Embedding Example</title>
        <!-- You can download the latest QuickSight embedding SDK version from https://
www.npmjs.com/package/amazon-quicksight-embedding-sdk -->
        <!-- Or you can do "npm install amazon-quicksight-embedding-sdk", if you use
 npm for javascript dependencies -->
        <script src="./quicksight-embedding-js-sdk.min.js"></script>
        <script type="text/javascript">
            let embeddedVisualExperience;
            function onVisualLoad(payload) {
                console.log("Do something when the visual is fully loaded.");
            }

            function onError(payload) {
                console.log("Do something when the visual fails loading");
```

```
            }

            function embedVisual() {
                const containerDiv = document.getElementById("embeddingContainer");
                const options = {
                    url: "<YOUR_EMBED_URL>", // replace this value with the url
 generated via embedding API
                    container: containerDiv,
                    parameters: {
                        country: "United States"
                    },
                    height: "700px",
                    width: "1000px",
                    locale: "en-US"
                };
                embeddedVisualExperience = QuickSightEmbedding.embedVisual(options);
                embeddedVisualExperience.on("error", onError);
                embeddedVisualExperience.on("load", onVisualLoad);
            }

            function onCountryChange(obj) {
                embeddedVisualExperience.setParameters({country: obj.value});
            }
        </script>
    </head>

    <body onload="embedVisual()">
        <span>
            <label for="country">Country</label>
            <select id="country" name="country" onchange="onCountryChange(this)">
                <option value="United States">United States</option>
                <option value="Mexico">Mexico</option>
                <option value="Canada">Canada</option>
            </select>
        </span>
        <div id="embeddingContainer"></div>
    </body>

</html>
```

要使此示例起作用，请务必使用亚马逊 Quick Sight 嵌入软件开发工具包使用将嵌入式视觉内容加载到您的网站上 JavaScript。要获取副本，请执行下列操作之一：

- 从下载亚马逊 Quick Sight 嵌入软件开发工具包 GitHub。该存储库由一群亚马逊 Quick Sight 开发人员维护。
- 从下载最新的 QuickSight 嵌入式 SDK 版本https://www.npmjs.com/package/amazon-quicksight-embedding-sdk。
- 如果您使用npm JavaScript 依赖关系，请通过运行以下命令下载并安装它。

```
npm install amazon-quicksight-embedding-sdk
```

为注册用户嵌入 Amazon Quick Sight 控制台的全部功能

> **Important**
>
> Amazon Quick Sight 推出了用于嵌入分析的新 API 操作：`GenerateEmbedUrlForAnonymousUser`和`GenerateEmbedUrlForRegisteredUser`。您仍然可以使用`GetDashboardEmbedUrl`和 `GetSessionEmbedUrl` API 操作来嵌入仪表板和 Amazon Quick Sight 控制台，但它们不包含最新的嵌入功能。有关使用旧 API 操作进行嵌入的更多信息，请参阅使用GetDashboardEmbedURL和 GetSessionEmbedURL API 操作嵌入分析。

适用于：企业版

目标受众：Amazon Quick 开发者

使用企业版，除了提供只读控制面板外，您还可以在自定义品牌的创作门户中提供 Amazon Quick Sight 控制台体验。您可以使用这种方法允许用户创建数据来源、数据集和分析。在同一个界面中，用户可以创建、发布和查看控制面板。如果您想限制其中的一些权限，也可以这样做。

通过嵌入式控制台访问 Amazon Quick Sight 的用户需要属于作者或管理员安全群组。无论是嵌入式还是其中的一部分，读者都没有足够的访问权限来使用 Amazon Quick Sight 控制台进行创作。 Amazon Web Services 管理控制台不过，作者和管理员仍然可以访问嵌入式控制面板。如果您想限制某些创作功能的权限，可以通过 UpdateUserAPI 操作向用户添加自定义权限配置文件。使用 RegisterUserAPI 操作添加附加了自定义权限配置文件的新用户。有关详细信息，请参阅以下章节：

- 有关通过定义自定义控制台权限创建自定义角色的信息，请参阅自定义对 Amazon Quick Sight 控制台的访问权限。
- 有关使用命名空间隔离多租户用户、群组和 Amazon Quick Sight 资产的信息，请参阅 Amazon Quick Sight 命名空间。
- 有关将自己的品牌添加到嵌入式 Amazon Quick Sight 控制台的信息，请参阅在 Amazon Quick Sight 中使用QuickSight 主题和主题 API 操作。

在以下各节中，您可以找到有关如何为注册用户设置嵌入式 Amazon Quick Sight 控制面板的详细信息。

主题

- 步骤 1：设置权限
- 步骤 2：生成附带身份验证代码的 URL
- 步骤 3：嵌入控制台会话 URL
- 在嵌入式控制台中为注册用户启用生成式 BI 功能

步骤 1：设置权限

在下节中，您可以了解如何设置后端应用程序或 Web 服务器的权限。该任务需要具有 IAM 的管理访问权限。

每个访问 Amazon Quick Sight 的用户都扮演一个角色，该角色授予他们 Amazon Quick Sight 访问权限和控制台会话权限。为此，请在您的 Amazon 账户中创建一个 IAM 角色。将一个 IAM 策略与该角色相关联，以便为担任该角色的任何用户提供权限。添加`quicksight:RegisterUser`权限以确保读者能够以只读方式访问 Amazon Quick Sight，并且无法访问任何其他数据或创建功能。IAM 角色还需要提供检索控制台会话 URL 的权限。为此，请添加`quicksight:GenerateEmbedUrlForRegisteredUser`。

您可以在 IAM 策略中创建一个条件，限制开发人员可以在 `GenerateEmbedUrlForAnonymousUser` API 操作的 `AllowedDomains` 参数中列出的域。`AllowedDomains` 参数是可选参数。作为开发者，它允许您选择覆盖在 “管理 Amazon Quick Sight” 菜单中配置的静态域。您最多可以列出三个可以访问生成的 URL 的域或子域。然后，此 URL 将嵌入您创建的网站。只有参数中列出的域才能访问嵌入式控制面板。如果没有此条件，则可以在 `AllowedDomains` 参数中列出互联网上的任何域。

⚠ IAM 条件运算符的安全最佳实践

配置不当的 IAM 条件运算符可能会允许未经授权地通过 URL 变体访问您的嵌入式 Quick 资源。在您的 IAM 策略中使用`quicksight:AllowedEmbeddingDomains`条件密钥时，请使用条件运算符，允许特定域名或拒绝所有未特别允许的域。有关 IAM 条件运算符的更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的 IAM JSON 策略元素：条件运算符。
许多不同的网址变体可以指向同一个资源。例如，以下 URL 都解析为相同的内容：

- `https://example.com`
- `https://example.com/`
- `https://Example.com`

如果您的策略使用的运算符不考虑这些 URL 变体，则攻击者可以通过提供等效的 URL 变体来绕过您的限制。
您必须验证您的 IAM 策略是否使用了适当的条件运算符来防止绕过漏洞，并确保只有您的目标域才能访问您的嵌入式资源。

以下示例策略提供了这些权限。

以下示例策略提供了检索控制台会话 URL 的权限。如果您在用户访问嵌入式会话之前创建用户，则可以使用不具有 `quicksight:RegisterUser` 的策略。

最后，您应用程序的 IAM 身份必须具有关联的信任策略，才允许访问您刚创建的角色。这意味着，当用户访问您的应用程序时，您的应用程序可以代表用户担任该角色并在 Amazon Quick Sight 中配置用户。下面演示了一个示例信任策略。

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowLambdaFunctionsToAssumeThisRole",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "lambda.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
```

```
        },
        {
            "Sid": "AllowEC2InstancesToAssumeThisRole",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "ec2.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
```

有关 OpenId Connect 或 SAML 身份验证的信任策略的更多信息，请参阅 IAM 用户指南 的以下部分：

- 创建用于 Web 联合身份验证或 OpenID Connect 联合身份验证的角色（控制台）
- 创建用于 SAML 2.0 联合身份验证的角色（控制台）

步骤 2：生成附带身份验证代码的 URL

在下节中，您可以了解如何对用户进行身份验证，并获取应用程序服务器上的可嵌入控制台会话 URL。

用户访问您的应用程序时，该应用程序代表用户代入 IAM 角色。然后，它会将该用户添加到 Amazon Quick Sight（如果该用户尚不存在）。接下来，其会将标识符作为唯一角色会话 ID 进行传递。

执行上述步骤可确保在 Amazon Quick Sight 中对控制台会话的每个查看者进行唯一的配置。它还实施每个用户的设置，例如，行级别安全性和参数的动态默认值。

以下示例展示了代表用户执行 IAM 身份验证。此代码在您的应用程序服务器上运行。

Java

```
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.BasicAWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProvider;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.quicksight.AmazonQuickSight;
import com.amazonaws.services.quicksight.AmazonQuickSightClientBuilder;
import
 com.amazonaws.services.quicksight.model.GenerateEmbedUrlForRegisteredUserRequest;
import com.amazonaws.services.quicksight.model.GenerateEmbedUrlForRegisteredUserResult;
```

```
import
 com.amazonaws.services.quicksight.model.RegisteredUserEmbeddingExperienceConfiguration;
import
 com.amazonaws.services.quicksight.model.RegisteredUserQuickSightConsoleEmbeddingConfiguration;

/**
 * Class to call QuickSight Amazon SDK to get url for QuickSight console embedding.
 */
public class GetQuicksightEmbedUrlRegisteredUserQSConsoleEmbedding {

    private final AmazonQuickSight quickSightClient;

    public GetQuicksightEmbedUrlRegisteredUserQSConsoleEmbedding() {
        this.quickSightClient = AmazonQuickSightClientBuilder
                .standard()
                .withRegion(Regions.US_EAST_1.getName())
                .withCredentials(new AWSCredentialsProvider() {
                        @Override
                        public AWSCredentials getCredentials() {
                            // provide actual IAM access key and secret key here
                            return new BasicAWSCredentials("access-key", "secret-key");
                        }

                         @Override
                        public void refresh() {
                        }
                    }
                )
                .build();
    }

    public String getQuicksightEmbedUrl(
            final String accountId,
            final String userArn, // Registered user arn to use for embedding. Refer
 to Get Embed Url section in developer portal to find out how to get user arn for a
 QuickSight user.
            final List<String> allowedDomains, // Runtime allowed domain for embedding
            final String initialPath
    ) throws Exception {
        final RegisteredUserEmbeddingExperienceConfiguration experienceConfiguration =
 new RegisteredUserEmbeddingExperienceConfiguration()
                .withQuickSightConsole(new
 RegisteredUserQuickSightConsoleEmbeddingConfiguration().withInitialPath(initialPath));
```

```
        final GenerateEmbedUrlForRegisteredUserRequest
 generateEmbedUrlForRegisteredUserRequest = new
 GenerateEmbedUrlForRegisteredUserRequest();
        generateEmbedUrlForRegisteredUserRequest.setAwsAccountId(accountId);
        generateEmbedUrlForRegisteredUserRequest.setUserArn(userArn);
        generateEmbedUrlForRegisteredUserRequest.setAllowedDomains(allowedDomains);

 generateEmbedUrlForRegisteredUserRequest.setExperienceConfiguration(experienceConfiguration);

        final GenerateEmbedUrlForRegisteredUserResult
 generateEmbedUrlForRegisteredUserResult =
 quickSightClient.generateEmbedUrlForRegisteredUser(generateEmbedUrlForRegisteredUserRequest);

        return generateEmbedUrlForRegisteredUserResult.getEmbedUrl();
    }
}
```

JavaScript

```
global.fetch = require('node-fetch');
const Amazon = require('aws-sdk');

function generateEmbedUrlForRegisteredUser(
    accountId,
    dashboardId,
    openIdToken, // Cognito-based token
    userArn, // registered user arn
    roleArn, // IAM user role to use for embedding
    sessionName, // Session name for the roleArn assume role
    allowedDomains, // Runtime allowed domain for embedding
    getEmbedUrlCallback, // GetEmbedUrl success callback method
    errorCallback // GetEmbedUrl error callback method
    ) {
    const stsClient = new AWS.STS();
    let stsParams = {
        RoleSessionName: sessionName,
        WebIdentityToken: openIdToken,
        RoleArn: roleArn
    }

    stsClient.assumeRoleWithWebIdentity(stsParams, function(err, data) {
        if (err) {
            console.log('Error assuming role');
```

```
            console.log(err, err.stack);
            errorCallback(err);
        } else {
            const getDashboardParams = {
                "AwsAccountId": accountId,
                "ExperienceConfiguration": {
                    "QuickSightConsole": {
                        "InitialPath": '/start'
                    }
                },
                "UserArn": userArn,
                "AllowedDomains": allowedDomains,
                "SessionLifetimeInMinutes": 600
            };

            const quicksightGetDashboard = new AWS.QuickSight({
                region: process.env.AWS_REGION,
                credentials: {
                    accessKeyId: data.Credentials.AccessKeyId,
                    secretAccessKey: data.Credentials.SecretAccessKey,
                    sessionToken: data.Credentials.SessionToken,
                    expiration: data.Credentials.Expiration
                }
            });


quicksightGetDashboard.generateEmbedUrlForRegisteredUser(getDashboardParams,
function(err, data) {
                if (err) {
                    console.log(err, err.stack);
                    errorCallback(err);
                } else {
                    const result = {
                        "statusCode": 200,
                        "headers": {
                            "Access-Control-Allow-Origin": "*", // Use your website
domain to secure access to GetEmbedUrl API
                            "Access-Control-Allow-Headers": "Content-Type"
                        },
                        "body": JSON.stringify(data),
                        "isBase64Encoded": false
                    }
                    getEmbedUrlCallback(result);
                }
```

```
            });
        }
    });
}
```

Python3

```
import json
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

# Create QuickSight and STS clients
qs = boto3.client('quicksight', region_name='us-east-1')
sts = boto3.client('sts')

# Function to generate embedded URL
# accountId: Amazon account ID
# userArn: arn of registered user
# allowedDomains: Runtime allowed domain for embedding
# roleArn: IAM user role to use for embedding
# sessionName: session name for the roleArn assume role
def generateEmbeddingURL(accountId, userArn, allowedDomains, roleArn, sessionName):
    try:
        assumedRole = sts.assume_role(
            RoleArn = roleArn,
            RoleSessionName = sessionName,
        )
    except ClientError as e:
        return "Error assuming role: " + str(e)
    else:
        assumedRoleSession = boto3.Session(
            aws_access_key_id = assumedRole['Credentials']['AccessKeyId'],
            aws_secret_access_key = assumedRole['Credentials']['SecretAccessKey'],
            aws_session_token = assumedRole['Credentials']['SessionToken'],
        )
        try:
            quickSightClient = assumedRoleSession.client('quicksight', region_name='us-
east-1')

            experienceConfiguration = {
                "QuickSightConsole": {
                    "InitialPath": "/start"
                }
```

```
            }
            response = quickSightClient.generate_embed_url_for_registered_user(
                 AwsAccountId = accountId,
                 ExperienceConfiguration = experienceConfiguration,
                 UserArn = userArn,
                 AllowedDomains = allowedDomains,
                 SessionLifetimeInMinutes = 600
            )

            return {
                'statusCode': 200,
                'headers': {"Access-Control-Allow-Origin": "*", "Access-Control-Allow-
Headers": "Content-Type"},
                'body': json.dumps(response),
                'isBase64Encoded':  bool('false')
            }
        except ClientError as e:
            return "Error generating embedding url: " + str(e)
```

Node.js

以下示例显示了可在应用服务器上使用的 JavaScript (Node.js) 来生成嵌入式控制台会话的 URL。您可以在网站或应用程序中使用该 URL 来显示控制台会话。

Example

```
const Amazon = require('aws-sdk');
const https = require('https');

var quicksightClient = new AWS.Service({
    apiConfig: require('./quicksight-2018-04-01.min.json'),
    region: 'us-east-1',
});

quicksightClient.generateEmbedUrlForRegisteredUser({
    'AwsAccountId': '111122223333',
    'ExperienceConfiguration': {
        'QuickSightConsole': {
            'InitialPath': '/start'
        }
    },
    'UserArn': 'REGISTERED_USER_ARN',
    'AllowedDomains': allowedDomains,
```

```
    'SessionLifetimeInMinutes': 100
}, function(err, data) {
    console.log('Errors: ');
    console.log(err);
    console.log('Response: ');
    console.log(data);
});
```

Example

```
// The URL returned is over 900 characters. For this example, we've shortened the
 string for
// readability and added ellipsis to indicate that it's incomplete.
    {
        Status: 200,
        EmbedUrl: 'https://quicksightdomain/embed/12345/dashboards/67890..,
        RequestId: '7bee030e-f191-45c4-97fe-d9faf0e03713'
    }
```

.NET/C#

以下示例显示了。 NET/C# 您可以在应用服务器上使用它来生成嵌入式控制台会话的 URL 的代码。您可以在网站或应用程序中使用该 URL 来显示控制台。

Example

```
using System;
using Amazon.QuickSight;
using Amazon.QuickSight.Model;

namespace GenerateDashboardEmbedUrlForRegisteredUser
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            var quicksightClient = new AmazonQuickSightClient(
                AccessKey,
                SecretAccessKey,
                SessionToken,
                Amazon.RegionEndpoint.USEast1);
            try
```

```
            {
                RegisteredUserQuickSightConsoleEmbeddingConfiguration
 registeredUserQuickSightConsoleEmbeddingConfiguration
                    = new RegisteredUserQuickSightConsoleEmbeddingConfiguration
                    {
                        InitialPath = "/start"
                    };
                RegisteredUserEmbeddingExperienceConfiguration
 registeredUserEmbeddingExperienceConfiguration
                    = new RegisteredUserEmbeddingExperienceConfiguration
                    {
                        QuickSightConsole =
 registeredUserQuickSightConsoleEmbeddingConfiguration
                    };

                Console.WriteLine(
                    quicksightClient.GenerateEmbedUrlForRegisteredUserAsync(new
 GenerateEmbedUrlForRegisteredUserRequest
                    {
                        AwsAccountId = "111122223333",
                        ExperienceConfiguration =
 registeredUserEmbeddingExperienceConfiguration,
                        UserArn = "REGISTERED_USER_ARN",
                        AllowedDomains = allowedDomains,
                        SessionLifetimeInMinutes = 100
                    }).Result.EmbedUrl
                );
            } catch (Exception ex) {
                Console.WriteLine(ex.Message);
            }
        }
    }
}
```

Amazon CLI

要代入该角色，请选择以下 Amazon Security Token Service (Amazon STS) API 操作之一：

- AssumeRole— 当您使用 IAM 身份代入角色时，请使用此操作。
- AssumeRoleWithWebIdentity— 当您使用 Web 身份提供商对用户进行身份验证时，请使用此操作。
- AssumeRoleWithSaml— 当您使用 SAML 对用户进行身份验证时，请使用此操作。

以下示例显示了用于设置 IAM 角色的 CLI 命令。该角色需要为 quicksight:GenerateEmbedUrlForRegisteredUser 启用权限。如果您在用户首次打开 Amazon Quick Sight 时采用即时方法添加用户，则还需要为该角色启用权限。quicksight:RegisterUser

```
aws sts assume-role \
     --role-arn "arn:aws:iam::111122223333:role/embedding_quicksight_dashboard_role" \
     --role-session-name john.doe@example.com
```

assume-role 操作返回三个输出参数：访问密钥、私有密钥和会话令牌。

> **Note**
>
> 如果在调用 AssumeRole 操作时遇到 ExpiredToken 错误，可能是因为之前的 SESSION TOKEN 仍在环境变量中。通过设置以下变量可以解决这一问题：
>
> - AWS_ACCESS_KEY_ID
> - AWS_SECRET_ACCESS_KEY
> - AWS_SESSION_TOKEN

以下示例说明了如何在 CLI 中设置这三个参数。如果使用的是 Microsoft Windows 计算机，请使用 set 而非 export。

```
export AWS_ACCESS_KEY_ID     = "access_key_from_assume_role"
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY = "secret_key_from_assume_role"
export AWS_SESSION_TOKEN     = "session_token_from_assume_role"
```

如果运行这些命令，则会将访问您的网站的用户的角色会话 ID 设置为 embedding_quicksight_console_session_role/john.doe@example.com。角色会话 ID 由 role-arn 中的角色名称和 role-session-name 值组成。每个用户使用唯一的角色会话 ID 可以确保为每个用户设置相应的权限。此外，它还能避免任何用户访问限制。限制是一项安全功能，可防止同一个用户从多个位置访问 Amazon Quick Sight。

角色会话 ID 也成为 Amazon Quick Sight 中的用户名。您可以使用此模式提前在 Amazon Quick Sight 中配置用户，或者在他们首次访问控制台会话时对其进行配置。

以下示例显示了可用于预置用户的 CLI 命令。有关RegisterUserDescribeUser、和其他 Amazon Quick Sight API 操作的更多信息，请参阅亚马逊 Quick Sight API 参考。

```
aws quicksight register-user \
     --aws-account-id 111122223333 \
     --namespace default \
     --identity-type IAM \
     --iam-arn "arn:aws:iam::111122223333:role/embedding_quicksight_dashboard_role" \
     --user-role READER \
     --user-name jhnd \
     --session-name "john.doe@example.com" \
     --email john.doe@example.com \
     --region us-east-1 \
     --custom-permissions-name TeamA1
```

如果用户通过 Microsoft AD 进行身份验证，则无需使用 RegisterUser 进行设置。相反，他们应该在首次访问 Amazon Quick Sight 时自动订阅。对于 Microsoft AD 用户，您可以使用 DescribeUser 获取用户 ARN。

当用户首次访问 Amazon Quick Sight 时，您也可以将该用户添加到相应的群组中。以下示例显示了将用户添加到组的 CLI 命令。

```
aws quicksight create-group-membership \
     --aws-account-id=111122223333 \
     --namespace=default \
     --group-name=financeusers \
     --member-name="embedding_quicksight_dashboard_role/john.doe@example.com"
```

现在，您的应用程序的用户也是 Amazon Quick Sight 的用户，并且可以访问 Amazon Quick Sight 控制台会话。

最后，要获取控制台会话的签名 URL，请从应用程序服务器中调用 generate-embed-url-for-registered-user。此操作会返回可嵌入控制台会话 URL。以下示例说明如何使用服务器端调用为通过身份验证 Amazon Managed Microsoft AD 或单点登录（IAM Identity Center）进行身份验证的用户生成嵌入式控制台会话的 URL。

```
aws quicksight generate-embed-url-for-registered-user \
    --aws-account-id 111122223333 \
    --entry-point the-url-for--the-console-session \
    --session-lifetime-in-minutes 600 \
    --user-arn arn:aws:quicksight:us-east-1:111122223333:user/default/
embedding_quicksight_dashboard_role/embeddingsession
 --allowed-domains '["domain1","domain2"]' \
```

```
    --experience-configuration QuickSightConsole={InitialPath="/start"}
```

有关使用此操作的更多信息，请参阅 GenerateEmbedUrlForRegisteredUser。您可以在自己的代码中使用该 API 操作和其他操作。

步骤 3：嵌入控制台会话 URL

在下一节中，您可以了解如何使用 Amazon Quick Sight Embedding SDK (JavaScript) 将第 3 步中的控制台会话 URL 嵌入到您的网站或应用程序页面中。通过使用该开发工具包，您可以执行以下操作：

- 将控制台会话置于 HTML 页面上。
- 将参数传入控制台会话。
- 使用为应用程序自定义的消息处理错误状态。

调用 GenerateEmbedUrlForRegisteredUser API 操作生成可嵌入应用的 URL。该 URL 的有效时间为 5 分钟，生成的会话有效时间为 10 个小时。该 API 操作为 URL 提供 auth_code 以启用单点登录会话。

下面显示了 generate-embed-url-for-registered-user 的示例响应：

```
//The URL returned is over 900 characters. For this example, we've shortened the string
 for
//readability and added ellipsis to indicate that it's incomplete.
{
     "Status": "200",
     "EmbedUrl": "https://quicksightdomain/embedding/12345/start...",
     "RequestId": "7bee030e-f191-45c4-97fe-d9faf0e03713"
}
```

使用 Amazon Quick Sight Embedding SDK 或将此 URL 添加到 iframe 中，将此控制台会话嵌入到您的网页中。如果您设置了固定的高度和宽度数字（以像素为单位），Amazon Quick Sight 会使用这些数字，并且不会在窗口大小调整时更改视觉效果。如果您设置相对的百分比高度和宽度，Amazon Quick Sight 会提供响应式布局，该布局会随着窗口大小的变化而进行修改。通过使用 Amazon Quick Sight Embedding SDK，您还可以控制控制台会话中的参数，并接收有关页面加载完成和错误的回调。

要托管嵌入式仪表板的域名必须位于允许列表中，即订 Quick 阅的已批准域名列表。这一要求可阻止未经批准的域托管嵌入式控制面板，从而保护您的数据。有关为嵌入式控制台添加域名的更多信息，请参阅允许使用 Amazon Quick Sight API 在运行时列出域名。

以下示例演示了如何使用生成的 URL。此代码在您的应用程序服务器上生成。

SDK 2.0

```
<!DOCTYPE html>
<html>

    <head>
        <title>Console Embedding Example</title>
        <script src="https://unpkg.com/amazon-quicksight-embedding-sdk@2.0.0/dist/
quicksight-embedding-js-sdk.min.js"></script>
        <script type="text/javascript">
            const embedSession = async() => {
                const {
                    createEmbeddingContext,
                } = QuickSightEmbedding;

                const embeddingContext = await createEmbeddingContext({
                    onChange: (changeEvent, metadata) => {
                        console.log('Context received a change', changeEvent,
 metadata);
                    },
                });

                const frameOptions = {
                    url: "<YOUR_EMBED_URL>", // replace this value with the url
 generated via embedding API
                    container: '#experience-container',
                    height: "700px",
                    width: "1000px",
                    onChange: (changeEvent, metadata) => {
                        switch (changeEvent.eventName) {
                            case 'FRAME_MOUNTED': {
                                console.log("Do something when the experience frame is
 mounted.");
                                break;
                            }
                            case 'FRAME_LOADED': {
                                console.log("Do something when the experience frame is
 loaded.");
                                break;
                            }
                        }
                    },
                };
```

```
                const contentOptions = {
                    onMessage: async (messageEvent, experienceMetadata) => {
                        switch (messageEvent.eventName) {
                            case 'ERROR_OCCURRED': {
                                console.log("Do something when the embedded experience
 fails loading.");
                                break;
                            }
                        }
                    }
                };
                const embeddedConsoleExperience = await
 embeddingContext.embedConsole(frameOptions, contentOptions);
            };
        </script>
    </head>

    <body onload="embedSession()">
        <div id="experience-container"></div>
    </body>

</html>
```

SDK 1.0

```
<!DOCTYPE html>
<html>

    <head>
        <title>QuickSight Console Embedding</title>
        <script src="https://unpkg.com/amazon-quicksight-embedding-sdk@1.0.15/dist/
quicksight-embedding-js-sdk.min.js"></script>
        <script type="text/javascript">
            var session

            function onError(payload) {
                console.log("Do something when the session fails loading");
            }

            function embedSession() {
                var containerDiv = document.getElementById("embeddingContainer");
                var options = {
                    // replace this dummy url with the one generated via embedding API
```

```
                    url: "https://us-east-1.quicksight.aws.amazon.com/sn/dashboards/
dashboardId?isauthcode=true&identityprovider=quicksight&code=authcode", // replace this
 dummy url with the one generated via embedding API
                    container: containerDiv,
                    parameters: {
                        country: "United States"
                    },
                    scrolling: "no",
                    height: "700px",
                    width: "1000px",
                    locale: "en-US",
                    footerPaddingEnabled: true,
                    defaultEmbeddingVisualType: "TABLE", // this option only applies to
 QuickSight console embedding and is not used for dashboard embedding
                };
                session = QuickSightEmbedding.embedSession(options);
                session.on("error", onError);
            }

            function onCountryChange(obj) {
                session.setParameters({country: obj.value});
            }
        </script>
    </head>

    <body onload="embedSession()">
        <span>
            <label for="country">Country</label>
            <select id="country" name="country" onchange="onCountryChange(this)">
                <option value="United States">United States</option>
                <option value="Mexico">Mexico</option>
                <option value="Canada">Canada</option>
            </select>
        </span>
        <div id="embeddingContainer"></div>
    </body>

</html>
```

要使此示例起作用，请务必使用 Amazon Quick Sight Embedding SDK 将嵌入式控制台会话加载到您的网站上 JavaScript。要获取副本，请执行下列操作之一：

- 从 GitHub中下载 Amazon Quick Sight 嵌入软件开发工具包 该存储库由一组 Amazon Quick Sight 开发人员维护。
- 从下载最新的嵌入式 SDK 版本https://www.npmjs.com/package/amazon-quicksight-embedding-sdk。
- 如果您使用npm JavaScript 依赖关系，请通过运行以下命令下载并安装它。

```
npm install amazon-quicksight-embedding-sdk
```

在嵌入式控制台中为注册用户启用生成式 BI 功能

适用于：企业版

目标受众：Amazon Quick 开发者

您可以在嵌入式控制台中启用下列生成式 BI 功能：

- 执行摘要：启用后，注册的 Author Pro 和 Reader Pro 用户可以生成执行摘要，摘要提供 Amazon Quick Sight 为控制面板生成的所有见解，以便轻松发现关键见解。
- 创作：启用后，作者 Pro 用户可以使用生成式 BI 来构建计算字段以及构建和优化视觉对象。
- 问答：启用后，Author Pro 和 Reader Pro 用户可以使用 AI-powered问答来建议和回答与其数据相关的问题。
- 数据故事：启用后，作者 Pro 和读者 Pro 用户可以提供详细信息以快速生成其数据故事的初稿。

在嵌入式控制台中为注册用户启用生成式 BI 功能

- 按照嵌入 Amazon Quick Sight 控制台的全部功能中的步骤进行操作，以便注册用户嵌入包含以下更改的主机：

  a. 在步骤 2 中生成 URL 时，请在要`Enabled: true`在GenerateEmbedUrlForRegisteredUser或GenerateEmbedUrlForRegisteredUserWithIdentityAPI 中启用的每个功能的`FeatureConfigurations`参数中进行设置，如以下示例所示。如果没有提供配置，则默认禁用功能。

```
ExperienceConfiguration: {
        QuickSightConsole: {
            InitialPath: "initial_path",
            AmazonQInQuickSight: {
                FeatureConfigurations: {
                    COMMENT: Enable executive summaries
                    ExecutiveSummary: {
                        Enabled: true
                    },
                    COMMENT: Enable Generative BI authoring
                    GenerativeAuthoring: {
                        Enabled: true
                    },
                    COMMENT: Enable Q&A
                    DataQnA: {
                        Enabled: true
                    },
                    COMMENT: Enable data stories
                    DataStories: {
                        Enabled: true
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

b. 在步骤 3 中使用 Amazon Quick Sight Embedding SDK 嵌入控制台 URL 时，请根据需要设置以下示例中的值。如果没有提供配置，则默认禁用功能。

> **Note**
>
> 没有用于启用数据故事的 SDK 选项。如果按照上一步所示通过 API 启用数据故事，则注册用户将可以使用它们。

```
const contentOptions = {
    toolbarOptions: {
        executiveSummary: true, // Enable executive summaries
        buildVisual: true, // Enable Generative BI authoring
        dataQnA: true // Enable Q&A
```

```
    }
};
```

将亚马逊 Q 嵌入亚马逊 Quick Sight Generative Q & A 体验中

目标受众：亚马逊 Quick 开发者

在以下部分中，您可以找到有关如何设置使用由 LLM 提供支持的增强 NLQ 功能的嵌入式生成问答体验的详细信息。生成式问答体验是嵌入式 Q 搜索栏的推荐替代品，并为用户提供更新的 BI 体验。

主题

- 将亚马逊 Q 嵌入亚马逊 Quick Sight Generative Q & A 体验中，为注册用户提供体验
- 将亚马逊 Q 嵌入匿名（未注册）用户的 Quick Generative Q & A 体验中

将亚马逊 Q 嵌入亚马逊 Quick Sight Generative Q & A 体验中，为注册用户提供体验

在以下部分中，您可以找到有关如何为亚马逊 Quick Sight 的注册用户设置嵌入式生成式问答体验的详细信息。

主题

- 步骤 1：设置权限
- 步骤 2：生成附带身份验证代码的 URL
- 第 3 步：嵌入 Generative Q & A 体验 URL
- 可选的嵌入式 Generative Q & A 体验功能

步骤 1：设置权限

在以下部分中，您可以了解如何设置后端应用程序或 Web 服务器的权限来嵌入生成式问答体验。此任务需要对 Amazon Identity and Access Management (IAM) 的管理访问权限。

每位访问生成式问答体验的用户都将扮演一个赋予他们 Amazon Quick Sight 访问权限和权限的角色。要实现该目的，请在您的 Amazon Web Services 账户中创建一个 IAM 角色。将一个 IAM 策略与该角色相关联，以便为担任该角色的任何用户提供权限。IAM 角色需要提供权限才能检索特定用户群体的嵌入 URL。

借助通配符 *，您可以授予为特定命名空间中的所有用户生成 URL 的权限。您也可以授予为特定命名空间中的一部分用户生成 URL 的权限。为此，请添加 `quicksight:GenerateEmbedUrlForRegisteredUser`。

您可以在 IAM 策略中创建一个条件，限制开发人员可以在 `GenerateEmbedUrlForRegisteredUser` API 操作的 `AllowedDomains` 参数中列出的域。`AllowedDomains` 参数是可选参数。它允许开发人员选择覆盖在 M anage Amazon Quick Sight 菜单中配置的静态域，改为列出最多三个可以访问生成的 URL 的域名或子域名。然后，此 URL 会嵌入开发人员的网站。只有参数中列出的域才能访问嵌入生成式问答体验。如果没有此条件，开发人员可以在 `AllowedDomains` 参数中列出互联网上的任何域。

要限制开发人员可用于此参数的域，请在 IAM 策略中添加一个 `AllowedEmbeddingDomains` 条件。有关该`AllowedDomains`参数的更多信息，请参阅亚马逊 Quick Sight API 参考GenerateEmbedUrlForRegisteredUser中的内容。

⚠ IAM 条件运算符的安全最佳实践

配置不当的 IAM 条件运算符可能允许通过 URL 变体在未经授权的情况下访问您的嵌入式 Quick 资源。在您的 IAM 策略中使用`quicksight:AllowedEmbeddingDomains`条件密钥时，请使用条件运算符，这些运算符要么允许特定域，要么拒绝所有未特别允许的域。有关 IAM 条件运算符的更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的 IAM JSON 策略元素：条件运算符。许多不同的 URL 变体可以指向相同的资源。例如，以下 URL 都解析为相同的内容：

- `https://example.com`
- `https://example.com/`
- `https://Example.com`

如果您的策略使用的运算符不考虑这些 URL 变体，则攻击者可以通过提供等效的 URL 变体来绕过您的限制。
您必须验证您的 IAM 策略是否使用适当的条件运算符来防止绕过漏洞，并确保只有您的目标域才能访问您的嵌入式资源。

以下示例策略提供了这些权限。

此外，如果您创建的初次用户将成为亚马逊 Quick Sight 的读者，请务必在政策中添加`quicksight:RegisterUser`权限。

以下示例策略为即将成为亚马逊 Quick Sight 读者的首次用户提供了检索嵌入网址的权限。

最后，您应用程序的 IAM 身份必须具有关联的信任策略，才允许访问您刚创建的角色。这意味着，当用户访问您的应用程序时，您的应用程序可以代表用户代入该角色并在 Amazon Quick Sight 中为用户进行配置。

下面演示了一个示例信任策略。

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
        "Statement": [
            {
    "Sid": "AllowLambdaFunctionsToAssumeThisRole",
                "Effect": "Allow",
                "Principal": {
    "Service": "lambda.amazonaws.com"
                },
                "Action": "sts:AssumeRole"
            },
            {
    "Sid": "AllowEC2InstancesToAssumeThisRole",
                "Effect": "Allow",
                "Principal": {
    "Service": "ec2.amazonaws.com"
                },
                "Action": "sts:AssumeRole"
            }
        ]
    }
```

有关 OpenID Connect 或安全断言标记语言（SAML）身份验证的信任策略的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》的以下章节：

- 创建用于 Web 联合身份验证或 OpenID Connect 联合身份验证的角色（控制台）
- 创建用于 SAML 2.0 联合身份验证的角色（控制台）

步骤 2：生成附带身份验证代码的 URL

在下节中，您可以了解如何对用户进行身份验证，并获取应用程序服务器上的可嵌入 Q 主题 URL。如果您计划为 IAM 或 Amazon Quick Sight 身份类型嵌入生成式问答体验，请与用户分享问答主题。

用户访问您的应用程序时，该应用程序代表用户代入 IAM 角色。然后，如果该用户尚不存在，则该应用程序将该用户添加到亚马逊 Quick Sight 中。接下来，其会将标识符作为唯一角色会话 ID 进行传递。

执行上述步骤可确保 Q 主题的每位查看者都在 Amazon Quick Sight 中获得唯一的配置。它还强制执行每个用户的设置，例如行级安全性和参数的动态默认值。 Tag-based 行级安全性可用于匿名用户嵌入 Q 栏。

以下示例展示了代表用户执行 IAM 身份验证。此代码在您的应用程序服务器上运行。

Java

```
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.BasicAWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProvider;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.quicksight.AmazonQuickSight;
import com.amazonaws.services.quicksight.AmazonQuickSightClientBuilder;
import
 com.amazonaws.services.quicksight.model.GenerateEmbedUrlForRegisteredUserRequest;
import com.amazonaws.services.quicksight.model.GenerateEmbedUrlForRegisteredUserResult;
import
 com.amazonaws.services.quicksight.model.RegisteredUserEmbeddingExperienceConfiguration;
import
 com.amazonaws.services.quicksight.model.RegisteredUserGenerativeQnAEmbeddingConfiguration;

/**
 * Class to call QuickSight AWS SDK to get url for embedding Generative Q&A experience.
 */
public class RegisteredUserGenerativeQnAEmbeddingSample {

    private final AmazonQuickSight quickSightClient;

    public RegisteredUserGenerativeQnAEmbeddingSample() {
        this.quickSightClient = AmazonQuickSightClientBuilder
                    .standard()
                    .withRegion(Regions.US_EAST_1.getName())
                    .withCredentials(new Amazon CredentialsProvider() {
```

```
                            @Override
                            public AWSCredentials getCredentials() {
                                // provide actual IAM access key and secret key here
                                return new BasicAWSCredentials("access-key", "secret-
key");
                            }

                            @Override
                            public void refresh() {
                            }
                        }
                    )
                    .build();
            }

    public String getQuicksightEmbedUrl(
            final String accountId, // Amazon Account ID
            final String topicId, // Topic ID to embed
            final List<String> allowedDomains, // Runtime allowed domain for embedding
            final String userArn // Registered user arn to use for embedding. Refer to
 Get Embed Url section in developer portal to find how to get user arn for a QuickSight
 user.
            ) throws Exception {

        final RegisteredUserEmbeddingExperienceConfiguration experienceConfiguration =
 new RegisteredUserEmbeddingExperienceConfiguration()
                .withGenerativeQnA(new
 RegisteredUserGenerativeQnAEmbeddingConfiguration().withInitialTopicId(topicId));
        final GenerateEmbedUrlForRegisteredUserRequest
 generateEmbedUrlForRegisteredUserRequest = new
 GenerateEmbedUrlForRegisteredUserRequest();
        generateEmbedUrlForRegisteredUserRequest.setAwsAccountId(accountId);
        generateEmbedUrlForRegisteredUserRequest.setUserArn(userArn);
        generateEmbedUrlForRegisteredUserRequest.setAllowedDomains(allowedDomains);

 generateEmbedUrlForRegisteredUserRequest.setExperienceConfiguration(experienceConfiguration);

        final GenerateEmbedUrlForRegisteredUserResult
 generateEmbedUrlForRegisteredUserResult =
 quickSightClient.generateEmbedUrlForRegisteredUser(generateEmbedUrlForRegisteredUserRequest);

        return generateEmbedUrlForRegisteredUserResult.getEmbedUrl();
    }
```

```
}
```

JavaScript

> **Note**
>
> 嵌入式 URL 生成 API 不能直接从浏览器调用。请改为参考 Node.JS 示例。

Python3

```
import json
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

sts = boto3.client('sts')

# Function to generate embedded URL
# accountId: Amazon account ID
# topicId: Topic ID to embed
# userArn: arn of registered user
# allowedDomains: Runtime allowed domain for embedding
# roleArn: IAM user role to use for embedding
# sessionName: session name for the roleArn assume role
def getEmbeddingURL(accountId, topicId, userArn, allowedDomains, roleArn, sessionName):
    try:
        assumedRole = sts.assume_role(
            RoleArn = roleArn,
            RoleSessionName = sessionName,
        )
    except ClientError as e:
        return "Error assuming role: " + str(e)
    else:
        assumedRoleSession = boto3.Session(
            aws_access_key_id = assumedRole['Credentials']['AccessKeyId'],
            aws_secret_access_key = assumedRole['Credentials']['SecretAccessKey'],
            aws_session_token = assumedRole['Credentials']['SessionToken'],
        )
        try:
            quicksightClient = assumedRoleSession.client('quicksight', region_name='us-
west-2')
            response = quicksightClient.generate_embed_url_for_registered_user(
```

```
                AwsAccountId=accountId,
                ExperienceConfiguration = {
                    'GenerativeQnA': {
                        'InitialTopicId': topicId
                    }
                },
                UserArn = userArn,
                AllowedDomains = allowedDomains,
                SessionLifetimeInMinutes = 600
            )

            return {
                'statusCode': 200,
                'headers': {"Access-Control-Allow-Origin": "*", "Access-Control-Allow-
Headers": "Content-Type"},
                'body': json.dumps(response),
                'isBase64Encoded':  bool('false')
            }
        except ClientError as e:
            return "Error generating embedding url: " + str(e)
```

Node.js

以下示例显示了可在应用服务器上使用的 JavaScript (Node.js) 为嵌入式仪表板生成 URL。您可以在网站或应用程序中使用该 URL 以显示控制面板。

Example

```
const Amazon = require('aws-sdk');
const https = require('https');

var quicksightClient = new AWS.Service({
    region: 'us-east-1'
});

quicksightClient.generateEmbedUrlForRegisteredUser({
    'AwsAccountId': '111122223333',
    'ExperienceConfiguration': {
        'GenerativeQnA': {
            'InitialTopicId': 'U4zJMVZ2n2stZflc8Ou3iKySEb3BEV6f'
        }
    },
    'UserArn': 'REGISTERED_USER_ARN',
```

```
    'AllowedDomains': allowedDomains,
    'SessionLifetimeInMinutes': 100
}, function(err, data) {
    console.log('Errors: ');
    console.log(err);
    console.log('Response: ');
    console.log(data);
});
```

.NET/C#

以下示例显示了。NET/C# 代码可以在应用服务器上用于生成嵌入式 Q 搜索栏的 URL。您可以在网站或应用程序中使用此 URL 以显示 Q 搜索栏。

Example

```
using System;
using Amazon.QuickSight;
using Amazon.QuickSight.Model;

namespace GenerateGenerativeQnAEmbedUrlForRegisteredUser
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            var quicksightClient = new AmazonQuickSightClient(
                AccessKey,
                SecretAccessKey,
                SessionToken,
                Amazon.RegionEndpoint.USEast1);
            try
            {
                RegisteredUserGenerativeQnAEmbeddingConfiguration
 registeredUserGenerativeQnAEmbeddingConfiguration
                    = new RegisteredUserGenerativeQnAEmbeddingConfiguration
                    {
                        InitialTopicId = "U4zJMVZ2n2stZflc8Ou3iKySEb3BEV6f"
                    };
                RegisteredUserEmbeddingExperienceConfiguration
 registeredUserEmbeddingExperienceConfiguration
                    = new RegisteredUserEmbeddingExperienceConfiguration
                    {
```

```
                        GenerativeQnA =
 registeredUserGenerativeQnAEmbeddingConfiguration
                    };

                Console.WriteLine(
                    quicksightClient.GenerateEmbedUrlForRegisteredUserAsync(new
 GenerateEmbedUrlForRegisteredUserRequest
                    {
                        AwsAccountId = "111122223333",
                        ExperienceConfiguration =
 registeredUserEmbeddingExperienceConfiguration,
                        UserArn = "REGISTERED_USER_ARN",
                        AllowedDomains = allowedDomains,
                        SessionLifetimeInMinutes = 100
                    }).Result.EmbedUrl
                );
            } catch (Exception ex) {
                Console.WriteLine(ex.Message);
            }
        }
    }
}
```

Amazon CLI

要代入该角色，请选择以下 Amazon Security Token Service (Amazon STS) API 操作之一：

- AssumeRole— 当您使用 IAM 身份代入角色时，请使用此操作。
- AssumeRoleWithWebIdentity— 当您使用 Web 身份提供商对用户进行身份验证时，请使用此操作。
- AssumeRoleWithSaml— 当您使用 SAML 对用户进行身份验证时，请使用此操作。

以下示例显示了用于设置 IAM 角色的 CLI 命令。该角色需要为 `quicksight:GenerateEmbedUrlForRegisteredUser` 启用权限。如果您在用户在 Q 搜索栏中使用主题时采用即时方法添加用户，则该角色还需要为 `quicksight:RegisterUser` 启用权限。

```
aws sts assume-role \
     --role-arn "arn:aws:iam::111122223333:role/
embedding_quicksight_q_generative_qna_role" \
     --role-session-name john.doe@example.com
```

`assume-role` 操作返回三个输出参数：访问密钥、私有密钥和会话令牌。

> **Note**
>
> 如果在调用 AssumeRole 操作时遇到 ExpiredToken 错误，可能是因为之前的 SESSION TOKEN 仍在环境变量中。通过设置以下变量可以解决这一问题：
>
> - AWS_ACCESS_KEY_ID
> - AWS_SECRET_ACCESS_KEY
> - AWS_SESSION_TOKEN

以下示例说明了如何在 CLI 中设置这三个参数。对于 Microsoft Windows 计算机，请使用 set 而不是 export。

```
export AWS_ACCESS_KEY_ID     = "access_key_from_assume_role"
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY = "secret_key_from_assume_role"
export AWS_SESSION_TOKEN     = "session_token_from_assume_role"
```

如果运行这些命令，则会将访问您的网站的用户的角色会话 ID 设置为 embedding_quicksight_q_search_bar_role/john.doe@example.com。角色会话 ID 由 role-arn 中的角色名称和 role-session-name 值组成。每个用户使用唯一的角色会话 ID 可以确保为每个用户设置相应的权限。此外，它还能避免任何用户访问限制。限制是一项安全功能，可防止同一个用户从多个位置访问亚马逊 Quick Sight。

角色会话 ID 也成为亚马逊 Quick Sight 中的用户名。您可以使用这种模式提前在 Amazon Quick Sight 中预置用户，也可以在用户首次访问生成式问答体验时为他们进行预配置。

以下示例显示了可用于预置用户的 CLI 命令。有关RegisterUser和其他 Amazon Quick Sight API 操作的更多信息，请参阅亚马逊 Quick Sight API 参考。 DescribeUser

```
aws quicksight register-user \
    --aws-account-id 111122223333 \
    --namespace default \
    --identity-type IAM\
    --iam-arn "arn:aws:iam::111122223333:role/
embedding_quicksight_q_generative_qna_role" \
    --user-role READER \
    --user-name jhnd \
    --session-name "john.doe@example.com" \
    --email john.doe@example.com \
    --region us-east-1 \
```

```
    --custom-permissions-name TeamA1
```

如果用户通过 Microsoft AD 进行身份验证，则无需使用 RegisterUser 进行设置。取而代之的是，他们应该在首次访问亚马逊Quick Sight时自动订阅。对于 Microsoft AD 用户，您可以使用 DescribeUser 获取用户 Amazon 资源名称（ARN）。

用户首次访问 Amazon Quick Sight 时，您还可以将该用户添加到与之共享仪表板的群组中。以下示例显示了将用户添加到组的 CLI 命令。

```
aws quicksight create-group-membership \
    --aws-account-id 111122223333 \
    --namespace default \
    --group-name financeusers \
    --member-name "embedding_quicksight_q_generative_qna_role/john.doe@example.com"
```

现在，您的应用程序的用户也是亚马逊 Quick Sight 的用户，并且可以访问控制面板。

最后，要获取控制面板的签名 URL，请从应用程序服务器中调用 generate-embed-url-for-registered-user。这会返回可嵌入的控制面板 URL。以下示例显示如何使用服务器端调用为通过身份验证 Amazon Managed Microsoft AD 或单点登录（IAM 身份中心）的用户生成嵌入式仪表板的 URL。

```
aws quicksight generate-embed-url-for-anonymous-user \
--aws-account-id 111122223333 \
--namespace default-or-something-else \
--authorized-resource-arns '["topic-arn-topicId1","topic-arn-topicId2"]' \
--allowed-domains '["domain1","domain2"]' \
--experience-configuration 'GenerativeQnA={InitialTopicId="topicId1"}' \
--session-tags '["Key": tag-key-1,"Value": tag-value-1,{"Key": tag-key-1,"Value": tag-value-1}]' \
--session-lifetime-in-minutes 15
```

有关使用此操作的更多信息，请参阅 GenerateEmbedUrlForRegisteredUser。您可以在自己的代码中使用该 API 操作和其他操作。

第 3 步：嵌入 Generative Q & A 体验 URL

在以下部分中，您可以了解如何将生成式问答体验嵌入网站或应用程序页面。您可以使用亚马逊 Quick Sight 嵌入 SDK (JavaScript) 来完成此操作。通过使用该开发工具包，您可以执行以下操作：

- 将生成式问答体验放置到 HTML 页面上。

- 自定义嵌入式体验的布局和外观以满足您的应用程序需求。
- 使用为应用程序自定义的消息处理错误状态。

要生成可嵌入应用程序的 URL，请调用 GenerateEmbedUrlForRegisteredUser API 操作。该 URL 的有效时间为 5 分钟，生成的会话有效时间为 10 个小时。该 API 操作为 URL 提供 auth_code 值以启用单点登录会话。

下面显示了 generate-embed-url-for-registered-user 的示例响应：

```
//The URL returned is over 900 characters. For this example, we've shortened the string
 for
//readability and added ellipsis to indicate that it's incomplete.
{
 "Status": "200",
"EmbedUrl": "https://quicksightdomain/embedding/12345/q/search...",
"RequestId": "7bee030e-f191-45c4-97fe-d9faf0e03713"
}
```

使用亚马逊 Quick Sight 嵌入软件开发工具包或将此 URL 添加到 iframe 中，将生成式问答体验嵌入到您的网页中。如果您设置固定的高度和宽度数字（以像素为单位），Amazon Quick Sight 会使用这些数字，并且不会在调整窗口大小时改变您的视觉效果。如果您设置了相对的高度和宽度百分比，Amazon Quick Sight 会提供响应式布局，该布局会随着您的窗口大小变化而修改。

确保托管嵌入式生成式问答体验的域名在允许列表中，即允许订阅亚马逊 Quick Sight 的域名列表。这一要求可阻止未经批准的域托管嵌入式控制面板，从而保护您的数据。有关为嵌入生成式问答体验添加域的更多信息，请参阅 管理域名。

您可以使用亚马逊 Quick Sight 嵌入式软件开发工具包自定义嵌入式生成式问答体验的布局和外观，以适应您的应用程序。使用 panelType 属性配置生成式问答体验在您的应用程序中呈现时的着陆状态。将 panelType 属性设置为 'FULL' 以呈现完整的生成式问答体验面板。该面板类似于亚马逊 Quick Sight 用户在亚马逊 Quick Sight 控制台中的体验。面板的框架高度不会根据用户交互进行更改，并且会遵循您在 frameOptions.height 属性中设置的值。下图显示了当您将 panelType 值设置为 'FULL' 时呈现的生成式问答体验面板。

将 panelType 属性设置为 'SEARCH_BAR'，以将生成式问答体验呈现为搜索栏。该搜索栏类似于 Q 搜索栏嵌入到应用程序中时的呈现方式。生成式问答搜索栏扩展到更大的面板，其显示主题选择选项、问题建议列表、答案面板或 Pinboard。

当嵌入资产加载时，会呈现生成式问答搜索栏的默认最小高度。建议您将 frameOptions.height 值设置为 "38px"，以优化搜索栏体验。使用 focusedHeight 属性设置主题选择下拉列表和问题建

议列表的最佳大小。使用 expandedHeight 属性设置答案面板和 Pinboard 的最佳大小。如果选择 'SEARCH_BAR' 选项，则建议您使用 position;absolute 设置父容器的样式，以避免应用程序中出现不必要的内容移动。下图显示了当您将 panelType 值设置为 'SEARCH_BAR' 时呈现的生成式问答体验搜索栏。

配置该panelType属性后，使用亚马逊 Quick Sight 嵌入软件开发工具包自定义生成式问答体验的以下属性。

- 生成式问答面板的标题（仅适用于 panelType: FULL 选项）。
- 搜索栏的占位符文本。
- 是否允许选择主题。
- 主题名称是显示还是隐藏。
- Amazon Q 图标是显示还是隐藏（仅适用于 panelType: FULL 选项）。
- Pinboard 是显示还是隐藏。
- 用户是否可以将生成式问答面板最大化为全屏显示。
- 生成式问答面板的主题。可以在 SDK 中传递自定义主题 ARN 来更改框架内容的外观。嵌入式生成式商业智能面板不支持亚马逊 Quick Sight 入门主题。要使用亚马逊 Quick Sight 入门主题，请将其另存为亚马逊 Quick Sight 中的自定义主题。

当您使用亚马逊 Quick Sight 嵌入软件开发工具包时，页面上的生成式问答体验会根据状态动态调整大小。通过使用 Amazon Quick Sight Embedding SDK，您还可以控制生成式问答体验中的参数，并接收有关页面加载完成、状态更改和错误的回传。

以下示例演示了如何使用生成的 URL。此代码在您的应用程序服务器上生成。

SDK 2.0

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Generative Q&A Embedding Example</title>
        <script src="https://unpkg.com/amazon-quicksight-embedding-sdk@2.7.0/dist/
quicksight-embedding-js-sdk.min.js"></script>
        <script type="text/javascript">
            const embedGenerativeQnA = async() => {
                const {createEmbeddingContext} = QuickSightEmbedding;

                const embeddingContext = await createEmbeddingContext({
                    onChange: (changeEvent, metadata) => {
```

```
                        console.log('Context received a change', changeEvent,
metadata);
                    },
                });

                const frameOptions = {
                    url: "<YOUR_EMBED_URL>", // replace this value with the url
generated via embedding API
                    container: '#experience-container',
                    height: "700px",
                    width: "1000px",
                    onChange: (changeEvent, metadata) => {
                        switch (changeEvent.eventName) {
                            case 'FRAME_MOUNTED': {
                                console.log("Do something when the experience frame is
mounted.");
                                break;
                            }
                            case 'FRAME_LOADED': {
                                console.log("Do something when the experience frame is
loaded.");
                                break;
                            }
                        }
                    },
                };

                const contentOptions = {
                    // Optional panel settings. Default behavior is equivalent to
{panelType: 'FULL'}
                    panelOptions: {
                        panelType: 'FULL',
                        title: 'custom title', // Optional
                        showQIcon: false, // Optional, Default: true
                    },
                    // Use SEARCH_BAR panel type for the landing state to be similar to
embedQSearchBar
                    // with generative capability enabled topics
                    /*
                    panelOptions: {
                        panelType: 'SEARCH_BAR',
                        focusedHeight: '250px',
                        expandedHeight: '500px',
                    },
```

```
                    */
                    showTopicName: false, // Optional, Default: true
                    showPinboard: false, // Optional, Default: true
                    allowTopicSelection: false, // Optional, Default: true
                    allowFullscreen: false, // Optional, Default: true
                    searchPlaceholderText: "custom search placeholder", // Optional
                    themeOptions: { // Optional
                        themeArn: 'arn:aws:quicksight:<Region>:<AWS-Account-ID>:theme/
<Theme-ID>'
                    }
                    onMessage: async (messageEvent, experienceMetadata) => {
                        switch (messageEvent.eventName) {
                            case 'Q_SEARCH_OPENED': {
                                // called when pinboard is shown / visuals are rendered
                                console.log("Do something when SEARCH_BAR type panel is
 expanded");
                                break;
                            }
                            case 'Q_SEARCH_FOCUSED': {
                                // called when question suggestions or topic selection
 dropdown are shown
                                console.log("Do something when SEARCH_BAR type panel is
 focused");
                                break;
                            }
                            case 'Q_SEARCH_CLOSED': {
                                // called when shrinked to initial bar height
                                console.log("Do something when SEARCH_BAR type panel is
 collapsed");
                                break;
                            }
                            case 'Q_PANEL_ENTERED_FULLSCREEN': {
                                console.log("Do something when panel enters full screen
 mode");
                                break;
                            }
                            case 'Q_PANEL_EXITED_FULLSCREEN': {
                                console.log("Do something when panel exits full screen
 mode");
                                break;
                            }
                            case 'CONTENT_LOADED': {
                                console.log("Do something after experience is loaded");
                                break;
```

```
                            }
                            case 'ERROR_OCCURRED': {
                                console.log("Do something when experience fails to
 load");
                                break;
                            }
                        }
                    }
                };
                const embeddedGenerativeQnExperience = await
 embeddingContext.embedGenerativeQnA(frameOptions, contentOptions);
            };
        </script>
    </head>

    <body onload="embedGenerativeQnA()">
        <div id="experience-container"></div>
    </body>

</html>
```

要使此示例起作用，请务必使用亚马逊 Quick Sight 嵌入式软件开发工具包在您的网站上加载嵌入式生成式问答体验。 JavaScript要获取副本，请执行下列操作之一：

- 从下载亚马逊 Quick Sight 嵌入软件开发工具包 GitHub。该存储库由一群亚马逊 Quick Sight 开发人员维护。
- 从下载最新的嵌入式 SDK 版本https://www.npmjs.com/package/amazon-quicksight-embedding-sdk。
- 如果您使用npm JavaScript 依赖关系，请通过运行以下命令下载并安装它。

```
npm install amazon-quicksight-embedding-sdk
```

可选的嵌入式 Generative Q & A 体验功能

以下可选功能可用于使用 Embedding SDK 的嵌入生成式问答体验。

调用 Generative Q & A 搜索栏操作

- 设置问题 — 此功能将问题发送到生成式问答体验并立即查询问题。

```
embeddedGenerativeQnExperience.setQuestion('show me monthly revenue');
```

- 关闭答案面板（适用于生成式问答搜索栏选项）— 此功能将关闭答案面板并将 iframe 返回到原始搜索栏状态。

```
embeddedGenerativeQnExperience.close();
```

有关更多信息，请参阅亚马逊 Quick Sight 嵌入软件开发工具包。

将亚马逊 Q 嵌入匿名（未注册）用户的 Quick Generative Q & A 体验中

> 目标受众：亚马逊 Quick 开发者

在以下部分中，您可以了解有关如何为匿名（未注册）用户设置嵌入生成式问答体验的详细信息。

主题

- 步骤 1：设置权限
- 步骤 2：生成附带身份验证代码的 URL
- 第 3 步：嵌入 Generative Q & A 体验 URL
- 可选的嵌入式 Generative Q & A 体验功能

步骤 1：设置权限

在以下部分中，您可以了解如何设置后端应用程序或 Web 服务器的权限来嵌入生成式问答体验。此任务需要对 Amazon Identity and Access Management (IAM) 的管理访问权限。

每位访问生成式问答体验的用户都将扮演一个赋予他们 Amazon Quick Sight 访问权限和权限的角色。要实现该目的，请在您的 Amazon Web Services 账户中创建一个 IAM 角色。将一个 IAM 策略与该角色相关联，以便为担任该角色的任何用户提供权限。IAM 角色需要提供权限才能检索特定用户群体的嵌入 URL。

借助通配符 *，您可以授予为特定命名空间中的所有用户生成 URL 的权限。您
也可以授予为特定命名空间中的一部分用户生成 URL 的权限。为此，请添加
`quicksight:GenerateEmbedUrlForAnonymousUser`。

您可以在 IAM 策略中创建一个条件，限制开发人员可以在 GenerateEmbedUrlForAnonymousUser API 操作的 AllowedDomains 参数中列出的域。AllowedDomains 参数是可选参数。它允许开发人员选择覆盖在 M anage Amazon Quick Sight 菜单中配置的静态域，改为列出最多三个可以访问生成的 URL 的域名或子域名。然后，此 URL 会嵌入开发人员的网站。只有参数中列出的域才能访问嵌入式 Q 搜索栏。如果没有此条件，开发人员可以在 AllowedDomains 参数中列出互联网上的任何域。

要限制开发人员可用于此参数的域，请在 IAM 策略中添加一个 AllowedEmbeddingDomains 条件。有关该AllowedDomains参数的更多信息，请参阅亚马逊 Quick Sight API 参考GenerateEmbedUrlForAnonymousUser中的内容。

⚠ IAM 条件运算符的安全最佳实践

配置不当的 IAM 条件运算符可能允许通过 URL 变体在未经授权的情况下访问您的嵌入式 Quick 资源。在您的 IAM 策略中使用quicksight:AllowedEmbeddingDomains条件密钥时，请使用条件运算符，这些运算符要么允许特定域，要么拒绝所有未特别允许的域。有关 IAM 条件运算符的更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的 IAM JSON 策略元素：条件运算符。许多不同的 URL 变体可以指向相同的资源。例如，以下 URL 都解析为相同的内容：

- https://example.com
- https://example.com/
- https://Example.com

如果您的策略使用的运算符不考虑这些 URL 变体，则攻击者可以通过提供等效的 URL 变体来绕过您的限制。
您必须验证您的 IAM 策略是否使用适当的条件运算符来防止绕过漏洞，并确保只有您的目标域才能访问您的嵌入式资源。

您应用程序的 IAM 身份必须具有关联的信任策略，才允许访问您刚创建的角色。这意味着，在用户访问您的应用程序时，您的应用程序可以代表用户代入该角色，以加载生成式问答体验。下面演示了一个示例信任策略。

JSON

```
{
"Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
```

```
        {
"Sid": "AllowLambdaFunctionsToAssumeThisRole",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
"Service": "lambda.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        },
        {
"Sid": "AllowEC2InstancesToAssumeThisRole",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
"Service": "ec2.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
```

有关信任策略的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 IAM 临时安全凭证

步骤 2：生成附带身份验证代码的 URL

在下节中，您可以了解如何对用户进行身份验证，并获取应用程序服务器上的可嵌入 Q 主题 URL。

用户访问您的应用程序时，该应用程序代表用户代入 IAM 角色。然后，如果该用户尚不存在，则该应用程序将该用户添加到亚马逊 Quick Sight 中。接下来，其会将标识符作为唯一角色会话 ID 进行传递。

Java

```
import java.util.List;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.BasicAWSCredentials;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.quicksight.AmazonQuickSight;
import com.amazonaws.services.quicksight.AmazonQuickSightClientBuilder;
import
 com.amazonaws.services.quicksight.model.AnonymousUserGenerativeQnAEmbeddingConfiguration;
import
 com.amazonaws.services.quicksight.model.AnonymousUserEmbeddingExperienceConfiguration;
import com.amazonaws.services.quicksight.model.GenerateEmbedUrlForAnonymousUserRequest;
```

```
import com.amazonaws.services.quicksight.model.GenerateEmbedUrlForAnonymousUserResult;
import com.amazonaws.services.quicksight.model.SessionTag;

/**
* Class to call QuickSight Amazon SDK to generate embed url for anonymous user.
*/
public class GenerateEmbedUrlForAnonymousUserExample {

    private final AmazonQuickSight quickSightClient;

    public GenerateEmbedUrlForAnonymousUserExample() {
        quickSightClient = AmazonQuickSightClientBuilder
            .standard()
            .withRegion(Regions.US_EAST_1.getName())
            .withCredentials(new AWSCredentialsProvider() {
                    @Override
                    public AWSCredentials getCredentials() {
                        // provide actual IAM access key and secret key here
                        return new BasicAWSCredentials("access-key", "secret-key");
                    }

                    @Override
                    public void refresh() {
                    }
                }
            )
            .build();
    }

    public String GenerateEmbedUrlForAnonymousUser(
        final String accountId, // YOUR Amazon ACCOUNT ID
        final String initialTopicId, // Q TOPIC ID TO WHICH THE CONSTRUCTED URL POINTS
 AND EXPERIENCE PREPOPULATES INITIALLY
        final String namespace, // ANONYMOUS EMBEDDING REQUIRES SPECIFYING A VALID
 NAMESPACE FOR WHICH YOU WANT THE EMBEDDING URL
        final List<String> authorizedResourceArns, // Q TOPIC ARN LIST TO EMBED
        final List<String> allowedDomains, // RUNTIME ALLOWED DOMAINS FOR EMBEDDING
        final List<SessionTag> sessionTags // SESSION TAGS USED FOR ROW-LEVEL SECURITY
    ) throws Exception {
        AnonymousUserEmbeddingExperienceConfiguration experienceConfiguration = new
 AnonymousUserEmbeddingExperienceConfiguration();
        AnonymousUserGenerativeQnAEmbeddingConfiguration generativeQnAConfiguration =
 new AnonymousUserGenerativeQnAEmbeddingConfiguration();
        generativeQnAConfiguration.setInitialTopicId(initialTopicId);
```

```
        experienceConfiguration.setGenerativeQnA(generativeQnAConfiguration);

        GenerateEmbedUrlForAnonymousUserRequest generateEmbedUrlForAnonymousUserRequest
 = new GenerateEmbedUrlForAnonymousUserRequest()
            .withAwsAccountId(accountId)
            .withNamespace(namespace)
            .withAuthorizedResourceArns(authorizedResourceArns)
            .withExperienceConfiguration(experienceConfiguration)
            .withSessionTags(sessionTags)
            .withSessionLifetimeInMinutes(600L); // OPTIONAL: VALUE CAN BE [15-600].
 DEFAULT: 600
            .withAllowedDomains(allowedDomains);

        GenerateEmbedUrlForAnonymousUserResult result =
 quickSightClient.generateEmbedUrlForAnonymousUser(generateEmbedUrlForAnonymousUserRequest);

        return result.getEmbedUrl();
    }

}
```

JavaScript

> **Note**
>
> 嵌入式 URL 生成 API 不能直接从浏览器调用。请改为参考 Node.JS 示例。

Python3

```
import json
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
import time

# Create QuickSight and STS clients
quicksightClient = boto3.client('quicksight',region_name='us-west-2')
sts = boto3.client('sts')

# Function to generate embedded URL for anonymous user
# accountId: YOUR Amazon ACCOUNT ID
# topicId: Topic ID to embed
# quicksightNamespace: VALID NAMESPACE WHERE YOU WANT TO DO NOAUTH EMBEDDING
```

```
# authorizedResourceArns: TOPIC ARN LIST TO EMBED
# allowedDomains: RUNTIME ALLOWED DOMAINS FOR EMBEDDING
# sessionTags: SESSION TAGS USED FOR ROW-LEVEL SECURITY
def generateEmbedUrlForAnonymousUser(accountId, quicksightNamespace,
 authorizedResourceArns, allowedDomains, sessionTags):
    try:
        response = quicksightClient.generate_embed_url_for_anonymous_user(
            AwsAccountId = accountId,
            Namespace = quicksightNamespace,
            AuthorizedResourceArns = authorizedResourceArns,
            AllowedDomains = allowedDomains,
            ExperienceConfiguration = {
                'GenerativeQnA': {
                        'InitialTopicId': topicId
                    }
            },
            SessionTags = sessionTags,
            SessionLifetimeInMinutes = 600
        )

        return {
            'statusCode': 200,
            'headers': {"Access-Control-Allow-Origin": "*", "Access-Control-Allow-
Headers": "Content-Type"},
            'body': json.dumps(response),
            'isBase64Encoded':  bool('false')
        }
    except ClientError as e:
        print(e)
        return "Error generating embeddedURL: " + str(e)
```

Node.js

以下示例显示了可在应用服务器上使用的 JavaScript (Node.js) 为嵌入式仪表板生成 URL。您可以在网站或应用程序中使用该 URL 以显示控制面板。

Example

```
const AWS = require('aws-sdk');
const https = require('https');

var quicksightClient = new AWS.Service({
    region: 'us-east-1',
```

```
});

quicksightClient.generateEmbedUrlForAnonymousUser({
    'AwsAccountId': '111122223333',
    'Namespace': 'DEFAULT'
    'AuthorizedResourceArns': '["topic-arn-topicId1","topic-arn-topicId2"]',
    'AllowedDomains': allowedDomains,
    'ExperienceConfiguration': {
        'GenerativeQnA': {
            'InitialTopicId': 'U4zJMVZ2n2stZflc8Ou3iKySEb3BEV6f'
        }
    },
    'SessionTags': '["Key": tag-key-1,"Value": tag-value-1,{"Key": tag-key-1,"Value":
 tag-value-1}]',
    'SessionLifetimeInMinutes': 15
}, function(err, data) {
    console.log('Errors: ');
    console.log(err);
    console.log('Response: ');
    console.log(data);
});
```

.NET/C#

以下示例显示了。NET/C# 代码可以在应用服务器上用于生成嵌入式 Q 搜索栏的 URL。您可以在网站或应用程序中使用此 URL 以显示 Q 搜索栏。

Example

```
using System;
using Amazon.QuickSight;
using Amazon.QuickSight.Model;

namespace GenerateGenerativeQnAEmbedUrlForAnonymousUser
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            var quicksightClient = new AmazonQuickSightClient(
                AccessKey,
                SecretAccessKey,
                SessionToken,
                Amazon.RegionEndpoint.USEast1);
```

```
            try
            {
                AnonymousUserGenerativeQnAEmbeddingConfiguration
 anonymousUserGenerativeQnAEmbeddingConfiguration
                    = new AnonymousUserGenerativeQnAEmbeddingConfiguration
                    {
                        InitialTopicId = "U4zJMVZ2n2stZflc8Ou3iKySEb3BEV6f"
                    };
                AnonymousUserEmbeddingExperienceConfiguration
 anonymousUserEmbeddingExperienceConfiguration
                    = new AnonymousUserEmbeddingExperienceConfiguration
                    {
                        GenerativeQnA =
 anonymousUserGenerativeQnAEmbeddingConfiguration
                    };

                Console.WriteLine(
                    quicksightClient.GenerateEmbedUrlForAnonymousUserAsync(new
 GenerateEmbedUrlForAnonymousUserRequest
                    {
                        AwsAccountId = "111122223333",
                        Namespace = "DEFAULT",
                        AuthorizedResourceArns '["topic-arn-topicId1","topic-arn-
topicId2"]',
                        AllowedDomains = allowedDomains,
                        ExperienceConfiguration =
 anonymousUserEmbeddingExperienceConfiguration,
                        SessionTags = '["Key": tag-key-1,"Value": tag-value-1,{"Key":
 tag-key-1,"Value": tag-value-1}]',
                        SessionLifetimeInMinutes = 15,
                    }).Result.EmbedUrl
                );
            } catch (Exception ex) {
                Console.WriteLine(ex.Message);
            }
        }
    }
}
```

Amazon CLI

要代入该角色，请选择以下 Amazon Security Token Service (Amazon STS) API 操作之一：

- AssumeRole— 当您使用 IAM 身份代入角色时，请使用此操作。

- AssumeRoleWithWebIdentity— 当您使用 Web 身份提供商对用户进行身份验证时，请使用此操作。
- AssumeRoleWithSaml— 当您使用 SAML 对用户进行身份验证时，请使用此操作。

以下示例显示了用于设置 IAM 角色的 CLI 命令。该角色需要为 quicksight:GenerateEmbedUrlForAnonymousUser 启用权限。

```
aws sts assume-role \
     --role-arn "arn:aws:iam::111122223333:role/
embedding_quicksight_generative_qna_role" \
     --role-session-name anonymous caller
```

assume-role 操作返回三个输出参数：访问密钥、私有密钥和会话令牌。

> **Note**
>
> 如果在调用 AssumeRole 操作时遇到 ExpiredToken 错误，可能是因为之前的 SESSION TOKEN 仍在环境变量中。通过设置以下变量可以解决这一问题：
>
> - AWS_ACCESS_KEY_ID
> - AWS_SECRET_ACCESS_KEY
> - AWS_SESSION_TOKEN

以下示例说明了如何在 CLI 中设置这三个参数。对于 Microsoft Windows 计算机，请使用 set 而不是 export。

```
export AWS_ACCESS_KEY_ID     = "access_key_from_assume_role"
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY = "secret_key_from_assume_role"
export AWS_SESSION_TOKEN     = "session_token_from_assume_role"
```

如果运行这些命令，则会将访问您的网站的用户的角色会话 ID 设置为 embedding_quicksight_q_search_bar_role/QuickSightEmbeddingAnonymousPolicy。角色会话 ID 由 role-arn 中的角色名称和 role-session-name 值组成。每个用户使用唯一的角色会话 ID 可以确保为每个用户设置相应的权限。此外，它还能避免任何用户访问限制。限制是一项安全功能，可防止同一个用户从多个位置访问亚马逊 Quick Sight。它还能使每个会话保持独立和独特。如果您使用一组 Web 服务器（例如用于负载平衡），并且会话重新连接到其他服务器，则会开始新的会话。

要获取控制面板的签名 URL，请从应用程序服务器中调用 generate-embed-url-for-anynymous-user。这会返回可嵌入的控制面板 URL。以下示例演示了如何使用服务器端调用为匿名访问您 Web 门户或应用程序的用户生成嵌入式控制面板的 URL。

```
aws quicksight generate-embed-url-for-anonymous-user \
--aws-account-id 111122223333 \
--namespace default-or-something-else \
--authorized-resource-arns '["topic-arn-topicId","topic-arn-topicId2"]' \
--allowed-domains '["domain1","domain2"]' \
--experience-configuration 'GenerativeQnA={InitialTopicId="topicId1"}' \
--session-tags '["Key": tag-key-1,"Value": tag-value-1,{"Key": tag-key-1,"Value": tag-value-1}]' \
--session-lifetime-in-minutes 15
```

有关使用此操作的更多信息，请参阅 GenerateEmbedUrlForAnonymousUser。您可以在自己的代码中使用该 API 操作和其他操作。

第 3 步：嵌入 Generative Q & A 体验 URL

在以下部分中，您可以了解如何将生成式问答体验嵌入网站或应用程序页面。您可以使用亚马逊 Quick Sight 嵌入 SDK (JavaScript) 来完成此操作。通过使用该开发工具包，您可以执行以下操作：

- 将生成式问答体验放置到 HTML 页面上。
- 自定义嵌入式体验的布局和外观以满足您的应用程序需求。
- 使用为应用程序自定义的消息处理错误状态。

要生成可嵌入应用程序的 URL，请调用 GenerateEmbedUrlForAnonymousUser API 操作。该 URL 的有效时间为 5 分钟，生成的会话有效时间为 10 个小时。该 API 操作为 URL 提供 auth_code 值以启用单点登录会话。

下面显示了 generate-embed-url-for-anonymous-user 的示例响应：

```
//The URL returned is over 900 characters. For this example, we've shortened the string
 for
//readability and added ellipsis to indicate that it's incomplete.{
     "Status": "200",
     "EmbedUrl": "https://quicksightdomain/embedding/12345/q/search...",
     "RequestId": "7bee030e-f191-45c4-97fe-d9faf0e03713"
}
```

使用亚马逊 Quick Sight 嵌入软件开发工具包或将此 URL 添加到 iframe 中，将生成式问答体验嵌入到您的网页中。如果您设置固定的高度和宽度数字（以像素为单位），Amazon Quick Sight 会使用这些数字，并且不会在调整窗口大小时改变您的视觉效果。如果您设置了相对的高度和宽度百分比，Amazon Quick Sight 会提供响应式布局，该布局会随着您的窗口大小变化而修改。

确保举办生成式问答体验的域名在允许列表中，即您的亚马逊 Quick Sight 订阅的批准域名列表。此要求可阻止未经批准的域托管嵌入生成式问答体验，从而保护您的数据。有关为嵌入生成式问答体验添加域的更多信息，请参阅 管理域名。

您可以使用亚马逊 Quick Sight 嵌入式软件开发工具包自定义嵌入式生成式问答体验的布局和外观，以适应您的应用程序。使用 `panelType` 属性配置生成式问答体验在您的应用程序中呈现时的着陆状态。将 `panelType` 属性设置为 `'FULL'` 以呈现完整的生成式问答体验面板。该面板类似于亚马逊 Quick Sight 用户在亚马逊 Quick Sight 控制台中的体验。面板的框架高度不会根据用户交互进行更改，并且会遵循您在 `frameOptions.height` 属性中设置的值。下图显示了当您将 `panelType` 值设置为 `'FULL'` 时呈现的生成式问答体验面板。

将 `panelType` 属性设置为 `'SEARCH_BAR'`，以将生成式问答体验呈现为搜索栏。该搜索栏类似于 Q 搜索栏嵌入到应用程序中时的呈现方式。生成式问答搜索栏扩展到更大的面板，其显示主题选择选项、问题建议列表、答案面板或 Pinboard。

当嵌入资产加载时，会呈现生成式问答搜索栏的默认最小高度。建议您将 `frameOptions.height` 值设置为 `"38px"`，以优化搜索栏体验。使用 `focusedHeight` 属性设置主题选择下拉列表和问题建议列表的最佳大小。使用 `expandedHeight` 属性设置答案面板和 Pinboard 的最佳大小。如果选择 `'SEARCH_BAR'` 选项，则建议您使用 position;absolute 设置父容器的样式，以避免应用程序中出现不必要的内容移动。下图显示了当您将 `panelType` 值设置为 `'SEARCH_BAR'` 时呈现的生成式问答体验搜索栏。

配置该`panelType`属性后，使用亚马逊 Quick Sight 嵌入软件开发工具包自定义生成式问答体验的以下属性。

- 生成式问答面板的标题（仅适用于 `panelType: FULL` 选项）。
- 搜索栏的占位符文本。
- 是否允许选择主题。
- 主题名称是显示还是隐藏。
- Amazon Q 图标是显示还是隐藏（仅适用于 `panelType: FULL` 选项）。
- Pinboard 是显示还是隐藏。
- 用户是否可以将生成式问答面板最大化为全屏显示。

- 生成式问答面板的主题。可以在 SDK 中传递自定义主题 ARN 来更改框架内容的外观。嵌入式生成式商业智能面板不支持亚马逊 Quick Sight 入门主题。要使用亚马逊 Quick Sight 入门主题，请将其另存为亚马逊 Quick Sight 中的自定义主题。

当您使用亚马逊 Quick Sight 嵌入软件开发工具包时，页面上的生成式问答体验会根据状态动态调整大小。借助 Amazon Quick Sight Embedding SDK，您还可以控制生成式问答体验中的参数，并接收有关页面加载完成、状态更改和错误的回传。

以下示例演示了如何使用生成的 URL。此代码在您的应用程序服务器上生成。

SDK 2.0

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Generative Q&A Embedding Example</title>
        <script src="https://unpkg.com/amazon-quicksight-embedding-sdk@2.7.0/dist/
quicksight-embedding-js-sdk.min.js"></script>
        <script type="text/javascript">
            const embedGenerativeQnA = async() => {
                const {createEmbeddingContext} = QuickSightEmbedding;

                const embeddingContext = await createEmbeddingContext({
                    onChange: (changeEvent, metadata) => {
                        console.log('Context received a change', changeEvent,
 metadata);
                    },
                });

                const frameOptions = {
                    url: "<YOUR_EMBED_URL>", // replace this value with the url
 generated via embedding API
                    container: '#experience-container',
                    height: "700px",
                    width: "1000px",
                    onChange: (changeEvent, metadata) => {
                        switch (changeEvent.eventName) {
                            case 'FRAME_MOUNTED': {
                                console.log("Do something when the experience frame is
 mounted.");
                                break;
                            }
```

```
                            case 'FRAME_LOADED': {
                                console.log("Do something when the experience frame is
 loaded.");
                                break;
                            }
                        }
                    },
                };

                const contentOptions = {
                    // Optional panel settings. Default behavior is equivalent to
 {panelType: 'FULL'}
                    panelOptions: {
                        panelType: 'FULL',
                        title: 'custom title', // Optional
                        showQIcon: false, // Optional, Default: true
                    },
                    // Use SEARCH_BAR panel type for the landing state to be similar to
 embedQSearchBar
                    // with generative capability enabled topics
                    /*
                    panelOptions: {
                        panelType: 'SEARCH_BAR',
                        focusedHeight: '250px',
                        expandedHeight: '500px',
                    },
                    */
                    showTopicName: false, // Optional, Default: true
                    showPinboard: false, // Optional, Default: true
                    allowTopicSelection: false, // Optional, Default: true
                    allowFullscreen: false, // Optional, Default: true
                    searchPlaceholderText: "custom search placeholder", // Optional
                    themeOptions: { // Optional
                        themeArn: 'arn:aws:quicksight:<Region>:<Amazon-Account-
ID>:theme/<Theme-ID>'
                    }
                    onMessage: async (messageEvent, experienceMetadata) => {
                        switch (messageEvent.eventName) {
                            case 'Q_SEARCH_OPENED': {
                                // called when pinboard is shown / visuals are rendered
                                console.log("Do something when SEARCH_BAR type panel is
 expanded");
                                break;
                            }
```

```
                            case 'Q_SEARCH_FOCUSED': {
                                // called when question suggestions or topic selection
dropdown are shown
                                console.log("Do something when SEARCH_BAR type panel is
focused");
                                break;
                            }
                            case 'Q_SEARCH_CLOSED': {
                                // called when shrinked to initial bar height
                                console.log("Do something when SEARCH_BAR type panel is
collapsed");
                                break;
                            }
                            case 'Q_PANEL_ENTERED_FULLSCREEN': {
                                console.log("Do something when panel enters full screen
mode");
                                break;
                            }
                            case 'Q_PANEL_EXITED_FULLSCREEN': {
                                console.log("Do something when panel exits full screen
mode");
                                break;
                            }
                            case 'CONTENT_LOADED': {
                                console.log("Do something after experience is loaded");
                                break;
                            }
                            case 'ERROR_OCCURRED': {
                                console.log("Do something when experience fails to
load");
                                break;
                            }
                        }
                    }
                };
                const embeddedGenerativeQnExperience = await
embeddingContext.embedGenerativeQnA(frameOptions, contentOptions);
            };
        </script>
    </head>

    <body onload="embedGenerativeQnA()">
        <div id="experience-container"></div>
    </body>
```

```
</html>
```

要使此示例起作用，请务必使用亚马逊 Quick Sight 嵌入式软件开发工具包在您的网站上加载嵌入式生成式问答体验。 JavaScript要获取副本，请执行下列操作之一：

- 从下载亚马逊 Quick Sight 嵌入软件开发工具包 GitHub。该存储库由一群亚马逊 Quick Sight 开发人员维护。
- 从下载最新的嵌入式 SDK 版本https://www.npmjs.com/package/amazon-quicksight-embedding-sdk。
- 如果您使用npm JavaScript 依赖关系，请通过运行以下命令下载并安装它。

```
npm install amazon-quicksight-embedding-sdk
```

可选的嵌入式 Generative Q & A 体验功能

以下可选功能可用于使用 Embedding SDK 的嵌入生成式问答体验。

调用 Generative Q & A 搜索栏操作

- 设置问题 — 此功能将问题发送到生成式问答体验并立即查询问题。

```
embeddedGenerativeQnExperience.setQuestion('show me monthly revenue');
```

- 关闭答案面板（适用于生成式问答搜索栏选项）— 此功能将关闭答案面板并将 iframe 返回到原始搜索栏状态。

```
embeddedGenerativeQnExperience.close();
```

有关更多信息，请参阅亚马逊 Quick Sight 嵌入软件开发工具包。

嵌入 Amazon Quick Sight Q 搜索栏（经典版）

目标受众：Amazon Quick 开发者

> **Note**
>
> 嵌入式的 Amazon Quick Sight Q 搜索栏提供经典的 Amazon Quick Sight 问答体验。Amazon Quick Sight 与 Amazon Q Business 集成，推出全新的生成问答体验。建议开发人员使用全新的生成式问答体验。有关嵌入式生成问答体验的更多信息，请参阅在 Amazon Quick Sight 生成问答体验中嵌入 Amazon Q。

使用以下主题了解如何将 Amazon Quick Sight Q 搜索栏与 Amazon Quick Sight API 嵌入。

主题

- 为注册用户嵌入亚马逊 Quick Sight Q 搜索栏
- 为匿名（未注册）用户嵌入亚马逊 Quick Sight Q 搜索栏

为注册用户嵌入亚马逊 Quick Sight Q 搜索栏

适用于：企业版

目标受众：亚马逊 Quick 开发者

> **Note**
>
> 嵌入式亚马逊 Quick Sight Q 搜索栏提供经典的亚马逊 Quick Sight 问答体验。亚马逊 Quick Sight 与亚马逊 Q Business 整合，推出全新的生成式问答体验。建议开发人员使用全新的生成式问答体验。有关嵌入式生成式问答体验的更多信息，请参阅在亚马逊 Quick Sight 生成式问答体验中嵌入亚马逊 Q。

在以下部分中，您可以找到有关如何为亚马逊 Quick Sight 的注册用户设置嵌入式亚马逊 Quick Sight Q 搜索栏的详细信息。

主题

- 步骤 1：设置权限
- 步骤 2：生成附带身份验证代码的 URL

- 步骤 3：嵌入 Q 搜索栏 URL
- 可选的亚马逊 Quick Sight Q 搜索栏嵌入功能

步骤 1：设置权限

> **Note**
>
> 嵌入式亚马逊 Quick Sight Q 搜索栏提供经典的亚马逊 Quick Sight 问答体验。亚马逊 Quick Sight 与亚马逊 Q Business 整合，推出全新的生成式问答体验。建议开发人员使用全新的生成式问答体验。有关嵌入式生成式问答体验的更多信息，请参阅在亚马逊 Quick Sight 生成式问答体验中嵌入亚马逊 Q。

在以下部分中，您可以了解如何设置后端应用程序或 Web 服务器的权限来嵌入 Q 搜索栏。此任务需要对 Amazon Identity and Access Management (IAM) 的管理访问权限。

每个访问控制面板的用户都将扮演一个角色，该角色赋予他们 Amazon Quick Sight 对控制面板的访问权限和权限。要实现这一点，请在您的中创建 IAM 角色 Amazon Web Services 账户。将一个 IAM 策略与该角色相关联，以便为担任该角色的任何用户提供权限。IAM 角色需要提供权限才能检索特定用户群体的嵌入 URL。

借助通配符 *，您可以授予为特定命名空间中的所有用户生成 URL 的权限。您也可以授予为特定命名空间中的一部分用户生成 URL 的权限。为此，请添加 `quicksight:GenerateEmbedUrlForRegisteredUser`。

您可以在 IAM 策略中创建一个条件，限制开发人员可以在 `GenerateEmbedUrlForRegisteredUser` API 操作的 `AllowedDomains` 参数中列出的域。`AllowedDomains` 参数是可选参数。它允许开发人员选择覆盖在 M anage Amazon Quick Sight 菜单中配置的静态域，改为列出最多三个可以访问生成的 URL 的域名或子域名。然后，此 URL 会嵌入开发人员的网站。只有参数中列出的域才能访问嵌入式 Q 搜索栏。如果没有此条件，开发人员可以在 `AllowedDomains` 参数中列出互联网上的任何域。

要限制开发人员可用于此参数的域，请在 IAM 策略中添加一个 `AllowedEmbeddingDomains` 条件。有关该`AllowedDomains`参数的更多信息，请参阅亚马逊 Quick Sight API 参考GenerateEmbedUrlForRegisteredUser中的内容。

⚠ IAM 条件运算符的安全最佳实践

配置不当的 IAM 条件运算符可能允许通过 URL 变体在未经授权的情况下访问您的嵌入式 Quick 资源。在您的 IAM 策略中使用`quicksight:AllowedEmbeddingDomains`条件密钥时，请使用条件运算符，这些运算符要么允许特定域，要么拒绝所有未特别允许的域。有关 IAM 条件运算符的更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的 IAM JSON 策略元素：条件运算符。许多不同的 URL 变体可以指向相同的资源。例如，以下 URL 都解析为相同的内容：

- `https://example.com`
- `https://example.com/`
- `https://Example.com`

如果您的策略使用的运算符不考虑这些 URL 变体，则攻击者可以通过提供等效的 URL 变体来绕过您的限制。
您必须验证您的 IAM 策略是否使用适当的条件运算符来防止绕过漏洞，并确保只有您的目标域才能访问您的嵌入式资源。

以下示例策略提供了这些权限。

此外，如果您创建的初次用户将成为亚马逊 Quick Sight 的读者，请务必在政策中添加`quicksight:RegisterUser`权限。

以下示例策略为即将成为亚马逊 Quick Sight 读者的首次用户提供了检索嵌入网址的权限。

最后，您应用程序的 IAM 身份必须具有关联的信任策略，才允许访问您刚创建的角色。这意味着，当用户访问您的应用程序时，您的应用程序可以代表用户代入该角色并在 Amazon Quick Sight 中为用户进行配置。

下面演示了一个示例信任策略。

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowLambdaFunctionsToAssumeThisRole",
```

```
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "lambda.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        },
        {
            "Sid": "AllowEC2InstancesToAssumeThisRole",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "ec2.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
```

有关 OpenID Connect 或安全断言标记语言（SAML）身份验证的信任策略的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》的以下章节：

- 创建用于 Web 联合身份验证或 OpenID Connect 联合身份验证的角色（控制台）
- 创建用于 SAML 2.0 联合身份验证的角色（控制台）

步骤 2：生成附带身份验证代码的 URL

> **Note**
>
> 嵌入式亚马逊 Quick Sight Q 搜索栏提供经典的亚马逊 Quick Sight 问答体验。亚马逊 Quick Sight 与亚马逊 Q Business 整合，推出全新的生成式问答体验。建议开发人员使用全新的生成式问答体验。有关嵌入式生成式问答体验的更多信息，请参阅在亚马逊 Quick Sight 生成式问答体验中嵌入亚马逊 Q。

在下节中，您可以了解如何对用户进行身份验证，并获取应用程序服务器上的可嵌入 Q 主题 URL。如果您计划为 IAM 或 Amazon Quick Sight 身份类型嵌入 Q 栏，请与用户共享 Q 主题。

用户访问您的应用程序时，该应用程序代表用户代入 IAM 角色。然后，如果该用户尚不存在，则该应用程序将该用户添加到亚马逊 Quick Sight 中。接下来，其会将标识符作为唯一角色会话 ID 进行传递。

执行上述步骤可确保 Q 主题的每位查看者都在 Amazon Quick Sight 中获得唯一的配置。它还实施每个用户的设置，例如，行级别安全性和参数的动态默认值。

以下示例展示了代表用户执行 IAM 身份验证。此代码在您的应用程序服务器上运行。

Java

```
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.BasicAWSCredentials;
        import com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProvider;
        import com.amazonaws.regions.Regions;
        import com.amazonaws.services.quicksight.AmazonQuickSight;
        import com.amazonaws.services.quicksight.AmazonQuickSightClientBuilder;
import
 com.amazonaws.services.quicksight.model.GenerateEmbedUrlForRegisteredUserRequest;
import com.amazonaws.services.quicksight.model.GenerateEmbedUrlForRegisteredUserResult;
import
 com.amazonaws.services.quicksight.model.RegisteredUserEmbeddingExperienceConfiguration;
import
 com.amazonaws.services.quicksight.model.RegisteredUserQSearchBarEmbeddingConfiguration;

        /**
 * Class to call QuickSight Amazon SDK to get url for embedding the Q search bar.
        */
public class RegisteredUserQSearchBarEmbeddingConfiguration {

            private final AmazonQuickSight quickSightClient;

    public RegisteredUserQSearchBarEmbeddingConfiguration() {
        this.quickSightClient = AmazonQuickSightClientBuilder
                    .standard()
                    .withRegion(Regions.US_EAST_1.getName())
                    .withCredentials(new AWSCredentialsProvider() {
                            @Override
                            public AWSCredentials getCredentials() {
                                // provide actual IAM access key and secret key here
                                return new BasicAWSCredentials("access-key", "secret-
key");
                            }

                            @Override
                            public void refresh() {
                            }
                        }
```

```
                    )
                    .build();
            }

    public String getQuicksightEmbedUrl(
            final String accountId, // Amazon Account ID
            final String topicId, // Topic ID to embed
            final List<String> allowedDomains, // Runtime allowed domain for embedding
            final String userArn // Registered user arn to use for embedding. Refer to
 Get Embed Url section in developer portal to find how to get user arn for a QuickSight
 user.
            ) throws Exception {
        final RegisteredUserEmbeddingExperienceConfiguration experienceConfiguration =
 new RegisteredUserEmbeddingExperienceConfiguration()
                .withQSearchBar(new
 RegisteredUserQSearchBarEmbeddingConfiguration().withInitialTopicId(topicId));
        final GenerateEmbedUrlForRegisteredUserRequest
 generateEmbedUrlForRegisteredUserRequest = new
 GenerateEmbedUrlForRegisteredUserRequest();
        generateEmbedUrlForRegisteredUserRequest.setAwsAccountId(accountId);
        generateEmbedUrlForRegisteredUserRequest.setUserArn(userArn);
        generateEmbedUrlForRegisteredUserRequest.setAllowedDomains(allowedDomains);

 generateEmbedUrlForRegisteredUserRequest.setExperienceConfiguration(QSearchBar);

        final GenerateEmbedUrlForRegisteredUserResult
 generateEmbedUrlForRegisteredUserResult =
 quickSightClient.generateEmbedUrlForRegisteredUser(generateEmbedUrlForRegisteredUserRequest);

        return generateEmbedUrlForRegisteredUserResult.getEmbedUrl();
            }
        }
```

JavaScript

```
global.fetch = require('node-fetch');
const Amazon = require('aws-sdk');

function generateEmbedUrlForRegisteredUser(
    accountId,
    topicId, // Topic ID to embed
    openIdToken, // Cognito-based token
    userArn, // registered user arn
```

```
    roleArn, // IAM user role to use for embedding
    sessionName, // Session name for the roleArn assume role
    allowedDomains, // Runtime allowed domain for embedding
    getEmbedUrlCallback, // GetEmbedUrl success callback method
    errorCallback // GetEmbedUrl error callback method
    ) {
    const stsClient = new AWS.STS();
    let stsParams = {
        RoleSessionName: sessionName,
        WebIdentityToken: openIdToken,
        RoleArn: roleArn
        }

    stsClient.assumeRoleWithWebIdentity(stsParams, function(err, data) {
        if (err) {
            console.log('Error assuming role');
            console.log(err, err.stack);
            errorCallback(err);
        } else {
            const getQSearchBarParams = {
        "AwsAccountId": accountId,
                "ExperienceConfiguration": {
                    "QSearchBar": {
                        "InitialTopicId": topicId
                    }
                },
                "UserArn": userArn,
        "AllowedDomains": allowedDomains,
        "SessionLifetimeInMinutes": 600
    };

            const quicksightGetQSearchBar = new AWS.QuickSight({
        region: process.env.AWS_REGION,
                credentials: {
                    accessKeyId: data.Credentials.AccessKeyId,
                    secretAccessKey: data.Credentials.SecretAccessKey,
                    sessionToken: data.Credentials.SessionToken,
                    expiration: data.Credentials.Expiration
                }
    });


quicksightGetQSearchBar.generateEmbedUrlForRegisteredUser(getQSearchBarParams,
function(err, data) {
```

```
        if (err) {
            console.log(err, err.stack);
            errorCallback(err);
        } else {
            const result = {
                "statusCode": 200,
                "headers": {
                            "Access-Control-Allow-Origin": "*", // Use your website
 domain to secure access to GetEmbedUrl API
                    "Access-Control-Allow-Headers": "Content-Type"
                },
                "body": JSON.stringify(data),
                "isBase64Encoded": false
            }
                    getEmbedUrlCallback(result);
                }
            });
        }
    });
}
```

Python3

```
import json
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

sts = boto3.client('sts')

# Function to generate embedded URL
# accountId: Amazon account ID
# topicId: Topic ID to embed
# userArn: arn of registered user
# allowedDomains: Runtime allowed domain for embedding
# roleArn: IAM user role to use for embedding
# sessionName: session name for the roleArn assume role
def getEmbeddingURL(accountId, topicId, userArn, allowedDomains, roleArn, sessionName):
    try:
        assumedRole = sts.assume_role(
            RoleArn = roleArn,
            RoleSessionName = sessionName,
        )
    except ClientError as e:
```

```
        return "Error assuming role: " + str(e)
    else:
        assumedRoleSession = boto3.Session(
            aws_access_key_id = assumedRole['Credentials']['AccessKeyId'],
            aws_secret_access_key = assumedRole['Credentials']['SecretAccessKey'],
            aws_session_token = assumedRole['Credentials']['SessionToken'],
        )
        try:
            quicksightClient = assumedRoleSession.client('quicksight', region_name='us-
west-2')
            response = quicksightClient.generate_embed_url_for_registered_user(
                AwsAccountId=accountId,
                ExperienceConfiguration = {
                    "QSearchBar": {
                        "InitialTopicId": topicId
                    }
                },
                UserArn = userArn,
                AllowedDomains = allowedDomains,
                SessionLifetimeInMinutes = 600
            )

            return {
                'statusCode': 200,
                'headers': {"Access-Control-Allow-Origin": "*", "Access-Control-Allow-
Headers": "Content-Type"},
                'body': json.dumps(response),
                'isBase64Encoded':  bool('false')
            }
        except ClientError as e:
            return "Error generating embedding url: " + str(e)
```

Node.js

以下示例显示了可在应用服务器上使用的 JavaScript (Node.js) 为嵌入式仪表板生成 URL。您可以在网站或应用程序中使用该 URL 以显示控制面板。

Example

```
const Amazon = require('aws-sdk');
const https = require('https');

var quicksightClient = new AWS.Service({
    apiConfig: require('./quicksight-2018-04-01.min.json'),
```

```
    region: 'us-east-1',
});

quicksightClient.generateEmbedUrlForRegisteredUser({
    'AwsAccountId': '111122223333',
    'ExperienceConfiguration': {
        'QSearchBar': {
            'InitialTopicId': 'U4zJMVZ2n2stZflc8Ou3iKySEb3BEV6f'
        }
    },
    'UserArn': 'REGISTERED_USER_ARN',
    'AllowedDomains': allowedDomains,
    'SessionLifetimeInMinutes': 100
}, function(err, data) {
    console.log('Errors: ');
    console.log(err);
    console.log('Response: ');
    console.log(data);
});
```

Example

```
//The URL returned is over 900 characters. For this example, we've shortened the string
 for
//readability and added ellipsis to indicate that it's incomplete.
    {
        Status: 200,
        EmbedUrl: "https://quicksightdomain/embed/12345/dashboards/67890/sheets/12345/
visuals/67890...",
        RequestId: '7bee030e-f191-45c4-97fe-d9faf0e03713'
    }
```

.NET/C#

以下示例显示了。NET/C# 代码可以在应用服务器上用于生成嵌入式 Q 搜索栏的 URL。您可以在网站或应用程序中使用此 URL 以显示 Q 搜索栏。

Example

```
using System;
using Amazon.QuickSight;
using Amazon.QuickSight.Model;
```

```
namespace GenerateDashboardEmbedUrlForRegisteredUser
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            var quicksightClient = new AmazonQuickSightClient(
                AccessKey,
                SecretAccessKey,
                SessionToken,
                Amazon.RegionEndpoint.USEast1);
            try
            {
                RegisteredUserQSearchBarEmbeddingConfiguration
 registeredUserQSearchBarEmbeddingConfiguration
                    = new RegisteredUserQSearchBarEmbeddingConfiguration
                    {
                        InitialTopicId = "U4zJMVZ2n2stZflc8Ou3iKySEb3BEV6f"
                    };
                RegisteredUserEmbeddingExperienceConfiguration
 registeredUserEmbeddingExperienceConfiguration
                    = new RegisteredUserEmbeddingExperienceConfiguration
                    {
                        QSearchBar = registeredUserQSearchBarEmbeddingConfiguration
                    };

                Console.WriteLine(
                    quicksightClient.GenerateEmbedUrlForRegisteredUserAsync(new
 GenerateEmbedUrlForRegisteredUserRequest
                    {
                        AwsAccountId = "111122223333",
                        ExperienceConfiguration =
 registeredUserEmbeddingExperienceConfiguration,
                        UserArn = "REGISTERED_USER_ARN",
                        AllowedDomains = allowedDomains,
                        SessionLifetimeInMinutes = 100
                    }).Result.EmbedUrl
                );
            } catch (Exception ex) {
                Console.WriteLine(ex.Message);
            }
        }
    }
```

```
}
```

Amazon CLI

要代入该角色，请选择以下 Amazon Security Token Service (Amazon STS) API 操作之一：

- AssumeRole— 当您使用 IAM 身份代入角色时，请使用此操作。
- AssumeRoleWithWebIdentity— 当您使用 Web 身份提供商对用户进行身份验证时，请使用此操作。
- AssumeRoleWithSaml— 当您使用 SAML 对用户进行身份验证时，请使用此操作。

以下示例显示了用于设置 IAM 角色的 CLI 命令。该角色需要为 `quicksight:GenerateEmbedUrlForRegisteredUser` 启用权限。如果您在用户在 Q 搜索栏中使用主题时采用即时方法添加用户，则该角色还需要为 `quicksight:RegisterUser` 启用权限。

```
aws sts assume-role \
     --role-arn "arn:aws:iam::111122223333:role/embedding_quicksight_q_search_bar_role"
 \
     --role-session-name john.doe@example.com
```

`assume-role` 操作返回三个输出参数：访问密钥、私有密钥和会话令牌。

> **Note**
>
> 如果在调用 `AssumeRole` 操作时遇到 `ExpiredToken` 错误，可能是因为之前的 `SESSION TOKEN` 仍在环境变量中。通过设置以下变量可以解决这一问题：
>
> - AWS_ACCESS_KEY_ID
> - AWS_SECRET_ACCESS_KEY
> - AWS_SESSION_TOKEN

以下示例说明了如何在 CLI 中设置这三个参数。对于 Microsoft Windows 计算机，请使用 `set` 而不是 `export`。

```
export AWS_ACCESS_KEY_ID     = "access_key_from_assume_role"
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY = "secret_key_from_assume_role"
export AWS_SESSION_TOKEN     = "session_token_from_assume_role"
```

如果运行这些命令，则会将访问您的网站的用户的角色会话 ID 设置为 `embedding_quicksight_q_search_bar_role/john.doe@example.com`。角色会话 ID 由 `role-arn` 中的角色名称和 `role-session-name` 值组成。每个用户使用唯一的角色会话 ID 可以确保为每个用户设置相应的权限。此外，它还能避免任何用户访问限制。限制是一项安全功能，可防止同一个用户从多个位置访问亚马逊 Quick Sight。

角色会话 ID 也成为亚马逊 Quick Sight 中的用户名。您可以使用此模式提前在 Amazon Quick Sight 中为用户预置内容，也可以在用户首次访问 Q 搜索栏时为他们进行配置。

以下示例显示了可用于预置用户的 CLI 命令。有关RegisterUser和其他 Amazon Quick Sight API 操作的更多信息，请参阅亚马逊 Quick Sight API 参考文档。 DescribeUser

```
aws quicksight register-user \
    --aws-account-id 111122223333 \
    --namespace default \
    --identity-type IAM \
    --iam-arn "arn:aws:iam::111122223333:role/embedding_quicksight_q_search_bar_role" \
    --user-role READER \
    --user-name jhnd \
    --session-name "john.doe@example.com" \
    --email john.doe@example.com \
    --region us-east-1 \
    --custom-permissions-name TeamA1
```

如果用户通过 Microsoft AD 进行身份验证，则无需使用 `RegisterUser` 进行设置。取而代之的是，他们应该在首次访问亚马逊Quick Sight时自动订阅。对于 Microsoft AD 用户，您可以使用 `DescribeUser` 获取用户 Amazon 资源名称（ARN）。

用户首次访问 Amazon Quick Sight 时，您还可以将该用户添加到与之共享仪表板的群组中。以下示例显示了将用户添加到组的 CLI 命令。

```
aws quicksight create-group-membership \
    --aws-account-id=111122223333 \
    --namespace=default \
    --group-name=financeusers \
    --member-name="embedding_quicksight_q_search_bar_role/john.doe@example.com"
```

现在，您的应用程序的用户也是亚马逊 Quick Sight 的用户，并且可以访问控制面板。

最后，要获取控制面板的签名 URL，请从应用程序服务器中调用 `generate-embed-url-for-registered-user`。这会返回可嵌入的控制面板 URL。以下示例显示如何使用服务器端调用为通过

身份验证 Amazon Managed Microsoft AD 或单点登录（IAM 身份中心）的用户生成嵌入式仪表板的 URL。

```
aws quicksight generate-embed-url-for-registered-user \
--aws-account-id 111122223333 \
--session-lifetime-in-minutes 600 \
--user-arn arn:aws:quicksight:us-east-1:111122223333:user/default/
embedding_quicksight_q_search_bar_role/embeddingsession
--allowed-domains '["domain1","domain2"]' \
--experience-configuration QSearchBar={InitialTopicId=U4zJMVZ2n2stZflc8Ou3iKySEb3BEV6f}
```

有关使用此操作的更多信息，请参阅 GenerateEmbedUrlForRegisteredUser。您可以在自己的代码中使用该 API 操作和其他操作。

步骤 3：嵌入 Q 搜索栏 URL

> **Note**
>
> 嵌入式亚马逊 Quick Sight Q 搜索栏提供经典的亚马逊 Quick Sight 问答体验。亚马逊 Quick Sight 与亚马逊 Q Business 整合，推出全新的生成式问答体验。建议开发人员使用全新的生成式问答体验。有关嵌入式生成式问答体验的更多信息，请参阅在亚马逊 Quick Sight 生成式问答体验中嵌入亚马逊 Q。

在以下部分中，您可以了解如何将步骤 3 中的 Q 搜索栏 URL 嵌入网站或应用程序页面。您可以使用亚马逊 Quick Sight 嵌入 SDK (JavaScript) 来完成此操作。通过使用该开发工具包，您可以执行以下操作：

- 将 Q 搜索栏放置到 HTML 页面上。
- 将参数传递到 Q 搜索栏。
- 使用为应用程序自定义的消息处理错误状态。

要生成可嵌入应用程序的 URL，请调用 `GenerateEmbedUrlForRegisteredUser` API 操作。该 URL 的有效时间为 5 分钟，生成的会话有效时间为 10 个小时。该 API 操作为 URL 提供 `auth_code` 值以启用单点登录会话。

下面显示了 `generate-embed-url-for-registered-user` 的示例响应：

```
//The URL returned is over 900 characters. For this example, we've shortened the string
 for
//readability and added ellipsis to indicate that it's incomplete.
{
     "Status": "200",
     "EmbedUrl": "https://quicksightdomain/embedding/12345/q/search...",
     "RequestId": "7bee030e-f191-45c4-97fe-d9faf0e03713"
}
```

使用亚马逊 Quick Sight 嵌入软件开发工具包或将此 URL 添加到 iframe 中，将 Q 搜索栏嵌入到您的网页中。如果您设置固定的高度和宽度数字（以像素为单位），Amazon Quick Sight 会使用这些数字，并且不会在调整窗口大小时改变您的视觉效果。如果您设置了相对的高度和宽度百分比，Amazon Quick Sight 会提供响应式布局，该布局会随着您的窗口大小变化而修改。

为此，请确保托管嵌入式 Q 搜索栏的域名在允许列表中，即允许您订阅 Amazon Quick Sight 的域名列表。这一要求可阻止未经批准的域托管嵌入式控制面板，从而保护您的数据。有关为嵌入式 Q 搜索栏添加域的更多信息，请参阅管理域和嵌入。

当您使用亚马逊 Quick Sight 嵌入软件开发工具包时，页面上的 Q 搜索栏会根据状态动态调整大小。通过使用亚马逊 Quick Sight 嵌入软件开发工具包，您还可以控制 Q 搜索栏中的参数，并接收有关页面加载完成和错误的回传。

以下示例演示了如何使用生成的 URL。此代码在您的应用程序服务器上生成。

SDK 2.0

```
<!DOCTYPE html>
<html>

    <head>
        <title>Q Search Bar Embedding Example</title>
        <script src="https://unpkg.com/amazon-quicksight-embedding-sdk@2.0.0/dist/
quicksight-embedding-js-sdk.min.js"></script>
        <script type="text/javascript">
            const embedQSearchBar = async() => {
                const {
                    createEmbeddingContext,
                } = QuickSightEmbedding;

                const embeddingContext = await createEmbeddingContext({
                    onChange: (changeEvent, metadata) => {
```

```
                        console.log('Context received a change', changeEvent,
metadata);
                    },
                });

                const frameOptions = {
                    url: "<YOUR_EMBED_URL>", // replace this value with the url
generated via embedding API
                    container: '#experience-container',
                    height: "700px",
                    width: "1000px",
                    onChange: (changeEvent, metadata) => {
                        switch (changeEvent.eventName) {
                            case 'FRAME_MOUNTED': {
                                console.log("Do something when the experience frame is
mounted.");
                                break;
                            }
                            case 'FRAME_LOADED': {
                                console.log("Do something when the experience frame is
loaded.");
                                break;
                            }
                        }
                    },
                };

                const contentOptions = {
                    hideTopicName: false,
                    theme: '<YOUR_THEME_ID>',
                    allowTopicSelection: true,
                    onMessage: async (messageEvent, experienceMetadata) => {
                        switch (messageEvent.eventName) {
                            case 'Q_SEARCH_OPENED': {
                                console.log("Do something when Q Search content
expanded");
                                break;
                            }
                            case 'Q_SEARCH_CLOSED': {
                                console.log("Do something when Q Search content
collapsed");
                                break;
                            }
                            case 'Q_SEARCH_SIZE_CHANGED': {
```

```
                                console.log("Do something when Q Search size changed");
                                break;
                            }
                            case 'CONTENT_LOADED': {
                                console.log("Do something when the Q Search is
 loaded.");
                                break;
                            }
                            case 'ERROR_OCCURRED': {
                                console.log("Do something when the Q Search fails
 loading.");
                                break;
                            }
                        }
                    }
                };
                const embeddedDashboardExperience = await
 embeddingContext.embedQSearchBar(frameOptions, contentOptions);
            };
        </script>
    </head>

    <body onload="embedQSearchBar()">
        <div id="experience-container"></div>
    </body>

</html>
```

SDK 1.0

```
<!DOCTYPE html>
<html>

    <head>
        <title>QuickSight Q Search Bar Embedding</title>
        <script src="https://unpkg.com/amazon-quicksight-embedding-sdk@1.18.0/dist/
quicksight-embedding-js-sdk.min.js"></script>
        <script type="text/javascript">
            var session

            function onError(payload) {
                console.log("Do something when the session fails loading");
            }
```

```
            function onOpen() {
                console.log("Do something when the Q search bar opens");
            }

            function onClose() {
                console.log("Do something when the Q search bar closes");
            }

            function embedQSearchBar() {
                var containerDiv = document.getElementById("embeddingContainer");
                var options = {
                    url: "https://us-east-1.quicksight.aws.amazon.com/sn/dashboards/
dashboardId?isauthcode=true&identityprovider=quicksight&code=authcode", // replace this
 dummy url with the one generated via embedding API
                    container: containerDiv,
                    width: "1000px",
                    locale: "en-US",
                    qSearchBarOptions: {
                        expandCallback: onOpen,
                        collapseCallback: onClose,
                        iconDisabled: false,
                        topicNameDisabled: false,
                        themeId: 'bdb844d0-0fe9-4d9d-b520-0fe602d93639',
                        allowTopicSelection: true
                    }
                };
                session = QuickSightEmbedding.embedQSearchBar(options);
                session.on("error", onError);
            }

            function onCountryChange(obj) {
                session.setParameters({country: obj.value});
            }
        </script>
    </head>

    <body onload="embedQSearchBar()">
        <div id="embeddingContainer"></div>
    </body>

</html>
```

要使此示例起作用，请务必使用亚马逊 Quick Sight 嵌入软件开发工具包在您的网站上加载嵌入式控制面板 JavaScript。要获取副本，请执行下列操作之一：

- 从下载亚马逊 Quick Sight 嵌入软件开发工具包 GitHub。该存储库由一群亚马逊 Quick Sight 开发人员维护。
- 从下载最新的嵌入式 SDK 版本https://www.npmjs.com/package/amazon-quicksight-embedding-sdk。
- 如果您使用npm JavaScript 依赖关系，请通过运行以下命令下载并安装它。

```
npm install amazon-quicksight-embedding-sdk
```

可选的亚马逊 Quick Sight Q 搜索栏嵌入功能

> **Note**
>
> 嵌入式亚马逊 Quick Sight Q 搜索栏提供经典的亚马逊 Quick Sight 问答体验。亚马逊 Quick Sight 与亚马逊 Q Business 整合，推出全新的生成式问答体验。建议开发人员使用全新的生成式问答体验。有关嵌入式生成式问答体验的更多信息，请参阅在亚马逊 Quick Sight 生成式问答体验中嵌入亚马逊 Q。

以下可选功能可用于使用嵌入开发工具包的嵌入式 Q 搜索栏。

调用 Q 搜索栏操作

以下选项仅支持嵌入 Q 搜索栏。

- 设置 Q 搜索栏问题 – 此功能将问题发送到 Q 搜索栏并立即查询问题。它还可以自动打开 Q 弹出框。

```
qBar.setQBarQuestion('show me monthly revenue');
```

- 关闭 Q 弹出框 – 此功能将关闭 Q 弹出框并将 iframe 返回到原始 Q 搜索栏大小。

```
qBar.closeQPopover();
```

有关更多信息，请参阅亚马逊 Quick Sight 嵌入软件开发工具包。

为匿名（未注册）用户嵌入亚马逊 Quick Sight Q 搜索栏

目标受众：亚马逊 Quick 开发者

> **Note**
>
> 嵌入式亚马逊 Quick Sight Q 搜索栏提供经典的亚马逊 Quick Sight 问答体验。亚马逊 Quick Sight 与亚马逊 Q Business 整合，推出全新的生成式问答体验。建议开发人员使用全新的生成式问答体验。有关嵌入式生成式问答体验的更多信息，请参阅在亚马逊 Quick Sight 生成式问答体验中嵌入亚马逊 Q。

在以下部分中，您可以找到有关如何为匿名（未注册）用户设置嵌入式 Amazon Quick Sight Q 搜索栏的详细信息。

主题

- 步骤 1：设置权限
- 步骤 2：生成附带身份验证代码的 URL
- 步骤 3：嵌入 Q 搜索栏 URL
- 可选的亚马逊 Quick Sight Q 搜索栏嵌入功能

步骤 1：设置权限

> **Note**
>
> 嵌入式亚马逊 Quick Sight Q 搜索栏提供经典的亚马逊 Quick Sight 问答体验。亚马逊 Quick Sight 与亚马逊 Q Business 整合，推出全新的生成式问答体验。建议开发人员使用全新的生成式问答体验。有关嵌入式生成式问答体验的更多信息，请参阅在亚马逊 Quick Sight 生成式问答体验中嵌入亚马逊 Q。

在以下部分中，您可以了解如何设置后端应用程序或 Web 服务器的权限来嵌入 Q 搜索栏。此任务需要对 Amazon Identity and Access Management (IAM) 的管理访问权限。

每位访问 Q 搜索栏的用户都将扮演一个角色，为他们提供 Amazon Quick Sight 对 Q 搜索栏的访问权限和权限。为使之成为可能，请在您的中创建 IAM 角色 Amazon Web Services 账户。将一个 IAM 策

略与该角色相关联，以便为担任该角色的任何用户提供权限。IAM 角色需要提供权限才能检索特定用户群体的嵌入 URL。

借助通配符 *，您可以授予为特定命名空间中的所有用户生成 URL 的权限。您也可以授予为特定命名空间中的一部分用户生成 URL 的权限。为此，请添加 `quicksight:GenerateEmbedUrlForAnonymousUser`。

您可以在 IAM 策略中创建一个条件，限制开发人员可以在 `GenerateEmbedUrlForAnonymousUser` API 操作的 `AllowedDomains` 参数中列出的域。`AllowedDomains` 参数是可选参数。它允许开发人员选择覆盖在 M anage Amazon Quick Sight 菜单中配置的静态域，改为列出最多三个可以访问生成的 URL 的域名或子域名。然后，此 URL 会嵌入开发人员的网站。只有参数中列出的域才能访问嵌入式 Q 搜索栏。如果没有此条件，开发人员可以在 `AllowedDomains` 参数中列出互联网上的任何域。

要限制开发人员可用于此参数的域，请在 IAM 策略中添加一个 `AllowedEmbeddingDomains` 条件。有关该`AllowedDomains`参数的更多信息，请参阅亚马逊 Quick Sight API 参考[GenerateEmbedUrlForAnonymousUser](#)中的内容。

> **⚠ IAM 条件运算符的安全最佳实践**
>
> 配置不当的 IAM 条件运算符可能允许通过 URL 变体在未经授权的情况下访问您的嵌入式 Quick 资源。在您的 IAM 策略中使用`quicksight:AllowedEmbeddingDomains`条件密钥时，请使用条件运算符，这些运算符要么允许特定域，要么拒绝所有未特别允许的域。有关 IAM 条件运算符的更多信息，请参阅 [IAM 用户指南中的 IAM JSON 策略元素：条件运算符](#)。许多不同的 URL 变体可以指向相同的资源。例如，以下 URL 都解析为相同的内容：
>
> - `https://example.com`
> - `https://example.com/`
> - `https://Example.com`
>
> 如果您的策略使用的运算符不考虑这些 URL 变体，则攻击者可以通过提供等效的 URL 变体来绕过您的限制。
> 您必须验证您的 IAM 策略是否使用适当的条件运算符来防止绕过漏洞，并确保只有您的目标域才能访问您的嵌入式资源。

您应用程序的 IAM 身份必须具有关联的信任策略，才允许访问您刚创建的角色。这意味着，在用户访问您的应用程序时，您的应用程序可以代表用户代入该角色，以打开 Q 搜索栏。下面演示了一个示例信任策略。

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowLambdaFunctionsToAssumeThisRole",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "lambda.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        },
        {
            "Sid": "AllowEC2InstancesToAssumeThisRole",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "ec2.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
```

有关信任策略的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 IAM 临时安全凭证

步骤 2：生成附带身份验证代码的 URL

> **Note**
>
> 嵌入式亚马逊 Quick Sight Q 搜索栏提供经典的亚马逊 Quick Sight 问答体验。亚马逊 Quick Sight 与亚马逊 Q Business 整合，推出全新的生成式问答体验。建议开发人员使用全新的生成式问答体验。有关嵌入式生成式问答体验的更多信息，请参阅在亚马逊 Quick Sight 生成式问答体验中嵌入亚马逊 Q。

在下节中，您可以了解如何对用户进行身份验证，并获取应用程序服务器上的可嵌入 Q 主题 URL。

用户访问您的应用程序时，该应用程序代表用户代入 IAM 角色。然后，如果该用户尚不存在，该应用程序将该用户添加到亚马逊 Quick Sight 中。接下来，其会将标识符作为唯一角色会话 ID 进行传递。

有关更多信息，请参阅 AnonymousUserQSearchBarEmbeddingConfiguration。

Java

```
        import java.util.List;
        import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
        import com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProvider;
        import com.amazonaws.auth.BasicAWSCredentials;
        import com.amazonaws.regions.Regions;
        import com.amazonaws.services.quicksight.AmazonQuickSight;
        import com.amazonaws.services.quicksight.AmazonQuickSightClientBuilder;
        import
 com.amazonaws.services.quicksight.model.AnonymousUserQSearchBarEmbeddingConfiguration;
        import
 com.amazonaws.services.quicksight.model.AnonymousUserEmbeddingExperienceConfiguration;
        import
 com.amazonaws.services.quicksight.model.GenerateEmbedUrlForAnonymousUserRequest;
        import
 com.amazonaws.services.quicksight.model.GenerateEmbedUrlForAnonymousUserResult;
        import com.amazonaws.services.quicksight.model.SessionTag;


        /**
        * Class to call QuickSight Amazon SDK to generate embed url for anonymous user.
        */
        public class GenerateEmbedUrlForAnonymousUserExample {

            private final AmazonQuickSight quickSightClient;

            public GenerateEmbedUrlForAnonymousUserExample() {
                quickSightClient = AmazonQuickSightClientBuilder
                    .standard()
                    .withRegion(Regions.US_EAST_1.getName())
                    .withCredentials(new AWSCredentialsProvider() {
                            @Override
                            public AWSCredentials getCredentials() {
                                // provide actual IAM access key and secret key here
                                return new BasicAWSCredentials("access-key", "secret-
key");
                            }

                            @Override
                            public void refresh() {
                            }
```

```
                        }
                    )
                    .build();
            }

            public String GenerateEmbedUrlForAnonymousUser(
                final String accountId, // YOUR Amazon ACCOUNT ID
                final String initialTopicId, // Q TOPIC ID TO WHICH THE CONSTRUCTED URL
POINTS AND SEARCHBAR PREPOPULATES INITIALLY
                final String namespace, // ANONYMOUS EMBEDDING REQUIRES SPECIFYING A
VALID NAMESPACE FOR WHICH YOU WANT THE EMBEDDING URL
                final List<String> authorizedResourceArns, // Q SEARCHBAR TOPIC ARN
LIST TO EMBED
                final List<String> allowedDomains, // RUNTIME ALLOWED DOMAINS FOR
EMBEDDING
                final List<SessionTag> sessionTags // SESSION TAGS USED FOR ROW-LEVEL
SECURITY
            ) throws Exception {
                AnonymousUserEmbeddingExperienceConfiguration experienceConfiguration =
new AnonymousUserEmbeddingExperienceConfiguration();
                AnonymousUserQSearchBarEmbeddingConfiguration qSearchBarConfiguration =
new AnonymousUserQSearchBarEmbeddingConfiguration();
                qSearchBarConfiguration.setInitialTopicId(initialTopicId);
                experienceConfiguration.setQSearchBar(qSearchBarConfiguration);

                GenerateEmbedUrlForAnonymousUserRequest
generateEmbedUrlForAnonymousUserRequest = new
GenerateEmbedUrlForAnonymousUserRequest()
                    .withAwsAccountId(accountId)
                    .withNamespace(namespace)
                    .withAuthorizedResourceArns(authorizedResourceArns)
                    .withExperienceConfiguration(experienceConfiguration)
                    .withSessionTags(sessionTags)
                    .withSessionLifetimeInMinutes(600L); // OPTIONAL: VALUE CAN BE
[15-600]. DEFAULT: 600
                    .withAllowedDomains(allowedDomains);

                GenerateEmbedUrlForAnonymousUserResult qSearchBarEmbedUrl =
quickSightClient.generateEmbedUrlForAnonymousUser(generateEmbedUrlForAnonymousUserRequest);

                return qSearchBarEmbedUrl.getEmbedUrl();
            }
```

```
        }
```

JavaScript

```
global.fetch = require('node-fetch');
const Amazon = require('aws-sdk');

function generateEmbedUrlForAnonymousUser(
    accountId, // YOUR Amazon ACCOUNT ID
    initialTopicId, // Q TOPIC ID TO WHICH THE CONSTRUCTED URL POINTS
    quicksightNamespace, // VALID NAMESPACE WHERE YOU WANT TO DO NOAUTH EMBEDDING
    authorizedResourceArns, // Q SEARCHBAR TOPIC ARN LIST TO EMBED
    allowedDomains, // RUNTIME ALLOWED DOMAINS FOR EMBEDDING
    sessionTags, // SESSION TAGS USED FOR ROW-LEVEL SECURITY
    generateEmbedUrlForAnonymousUserCallback, // SUCCESS CALLBACK METHOD
    errorCallback // ERROR CALLBACK METHOD
    ) {
    const experienceConfiguration = {
        "QSearchBar": {
            "InitialTopicId": initialTopicId // TOPIC ID CAN BE FOUND IN THE URL ON THE
 TOPIC AUTHOR PAGE
        }
    };

    const generateEmbedUrlForAnonymousUserParams = {
        "AwsAccountId": accountId,
        "Namespace": quicksightNamespace,
        "AuthorizedResourceArns": authorizedResourceArns,
        "AllowedDomains": allowedDomains,
        "ExperienceConfiguration": experienceConfiguration,
        "SessionTags": sessionTags,
        "SessionLifetimeInMinutes": 600
    };

    const quicksightClient = new AWS.QuickSight({
        region: process.env.AWS_REGION,
        credentials: {
            accessKeyId: AccessKeyId,
            secretAccessKey: SecretAccessKey,
            sessionToken: SessionToken,
            expiration: Expiration
        }
    });
```

```
 quicksightClient.generateEmbedUrlForAnonymousUser(generateEmbedUrlForAnonymousUserParams,
 function(err, data) {
        if (err) {
            console.log(err, err.stack);
            errorCallback(err);
        } else {
            const result = {
                "statusCode": 200,
                "headers": {
                    "Access-Control-Allow-Origin": "*", // USE YOUR WEBSITE DOMAIN TO
 SECURE ACCESS TO THIS API
                    "Access-Control-Allow-Headers": "Content-Type"
                },
                "body": JSON.stringify(data),
                "isBase64Encoded": false
            }
            generateEmbedUrlForAnonymousUserCallback(result);
        }
    });
}
```

Python3

```
import json
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
import time

# Create QuickSight and STS clients
quicksightClient = boto3.client('quicksight',region_name='us-west-2')
sts = boto3.client('sts')

# Function to generate embedded URL for anonymous user
# accountId: YOUR AWS ACCOUNT ID
# quicksightNamespace: VALID NAMESPACE WHERE YOU WANT TO DO NOAUTH EMBEDDING
# authorizedResourceArns: TOPIC ARN LIST TO EMBED
# allowedDomains: RUNTIME ALLOWED DOMAINS FOR EMBEDDING
# experienceConfiguration: configuration which specifies the TOPIC ID to point URL to
# sessionTags: SESSION TAGS USED FOR ROW-LEVEL SECURITY
def generateEmbedUrlForAnonymousUser(accountId, quicksightNamespace,
 authorizedResourceArns, allowedDomains, experienceConfiguration, sessionTags):
```

```
    try:
        response = quicksightClient.generate_embed_url_for_anonymous_user(
            AwsAccountId = accountId,
            Namespace = quicksightNamespace,
            AuthorizedResourceArns = authorizedResourceArns,
            AllowedDomains = allowedDomains,
            ExperienceConfiguration = experienceConfiguration,
            SessionTags = sessionTags,
            SessionLifetimeInMinutes = 600
        )

        return {
            'statusCode': 200,
            'headers': {"Access-Control-Allow-Origin": "*", "Access-Control-Allow-
Headers": "Content-Type"},
            'body': json.dumps(response),
            'isBase64Encoded':  bool('false')
        }
    except ClientError as e:
        print(e)
        return "Error generating embeddedURL: " + str(e)
```

Node.js

以下示例显示了可在应用服务器上使用的 JavaScript (Node.js) 为嵌入式仪表板生成 URL。您可以在网站或应用程序中使用该 URL 以显示控制面板。

Example

```
const Amazon = require('aws-sdk');
const https = require('https');

var quicksightClient = new AWS.Service({
    apiConfig: require('./quicksight-2018-04-01.min.json'),
    region: 'us-east-1',
});

quicksightClient.generateEmbedUrlForAnonymousUser({
    'AwsAccountId': '111122223333',
    'Namespace': 'DEFAULT'
    'AuthorizedResourceArns': '["topic-arn-topicId1","topic-arn-topicId2"]',
    'AllowedDomains': allowedDomains,
    'ExperienceConfiguration': {
        'QSearchBar': {
```

```
            'InitialTopicId': 'U4zJMVZ2n2stZflc8Ou3iKySEb3BEV6f'
        }
    },
    'SessionTags': '["Key": tag-key-1,"Value": tag-value-1,{"Key": tag-key-1,"Value":
 tag-value-1}]',
    'SessionLifetimeInMinutes': 15
}, function(err, data) {
    console.log('Errors: ');
    console.log(err);
    console.log('Response: ');
    console.log(data);
});
```

Example

```
//The URL returned is over 900 characters. For this example, we've shortened the string
 for
//readability and added ellipsis to indicate that it's incomplete.
    {
        Status: 200,
        EmbedUrl : 'https://quicksightdomain/embed/12345/dashboards/67890/sheets/12345/
visuals/67890...',
        RequestId: '7bee030e-f191-45c4-97fe-d9faf0e03713'
    }
```

.NET/C#

以下示例显示了。NET/C# 代码可以在应用服务器上用于生成嵌入式 Q 搜索栏的 URL。您可以在网站或应用程序中使用此 URL 以显示 Q 搜索栏。

Example

```
using System;
using Amazon.QuickSight;
using Amazon.QuickSight.Model;

namespace GenerateQSearchBarEmbedUrlForAnonymousUser
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            var quicksightClient = new AmazonQuickSightClient(
```

```
                AccessKey,
                SecretAccessKey,
                SessionToken,
                Amazon.RegionEndpoint.USEast1);
            try
            {
                AnonymousUserQSearchBarEmbeddingConfiguration
 anonymousUserQSearchBarEmbeddingConfiguration
                    = new AnonymousUserQSearchBarEmbeddingConfiguration
                    {
                        InitialTopicId = "U4zJMVZ2n2stZflc8Ou3iKySEb3BEV6f"
                    };
                AnonymousUserEmbeddingExperienceConfiguration
 anonymousUserEmbeddingExperienceConfiguration
                    = new AnonymousUserEmbeddingExperienceConfiguration
                    {
                        QSearchBar = anonymousUserQSearchBarEmbeddingConfiguration
                    };

                Console.WriteLine(
                    quicksightClient.GenerateEmbedUrlForAnonymousUserAsync(new
 GenerateEmbedUrlForAnonymousUserRequest
                    {
                        AwsAccountId = "111122223333",
                        Namespace = "DEFAULT",
                        AuthorizedResourceArns '["topic-arn-topicId1","topic-arn-
topicId2"]',
                        AllowedDomains = allowedDomains,
                        ExperienceConfiguration =
 anonymousUserEmbeddingExperienceConfiguration,
                        SessionTags = '["Key": tag-key-1,"Value": tag-value-1,{"Key":
 tag-key-1,"Value": tag-value-1}]',
                        SessionLifetimeInMinutes = 15,
                    }).Result.EmbedUrl
                );
            } catch (Exception ex) {
                Console.WriteLine(ex.Message);
            }
        }
    }
}
```

Amazon CLI

要代入该角色，请选择以下 Amazon Security Token Service (Amazon STS) API 操作之一：

- AssumeRole— 当您使用 IAM 身份代入角色时，请使用此操作。
- AssumeRoleWithWebIdentity— 当您使用 Web 身份提供商对用户进行身份验证时，请使用此操作。
- AssumeRoleWithSaml— 当您使用 SAML 对用户进行身份验证时，请使用此操作。

以下示例显示了用于设置 IAM 角色的 CLI 命令。该角色需要为 `quicksight:GenerateEmbedUrlForAnonymousUser` 启用权限。

```
aws sts assume-role \
     --role-arn "arn:aws:iam::111122223333:role/embedding_quicksight_q_search_bar_role"
 \
     --role-session-name anonymous caller
```

`assume-role` 操作返回三个输出参数：访问密钥、私有密钥和会话令牌。

> **Note**
>
> 如果在调用 `AssumeRole` 操作时遇到 `ExpiredToken` 错误，可能是因为之前的 `SESSION TOKEN` 仍在环境变量中。通过设置以下变量可以解决这一问题：
>
> - AWS_ACCESS_KEY_ID
> - AWS_SECRET_ACCESS_KEY
> - AWS_SESSION_TOKEN

以下示例说明了如何在 CLI 中设置这三个参数。对于 Microsoft Windows 计算机，请使用 `set` 而不是 `export`。

```
export AWS_ACCESS_KEY_ID     = "access_key_from_assume_role"
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY = "secret_key_from_assume_role"
export AWS_SESSION_TOKEN     = "session_token_from_assume_role"
```

如果运行这些命令，则会将访问您的网站的用户的角色会话 ID 设置为 `embedding_quicksight_q_search_bar_role/QuickSightEmbeddingAnonymousPolicy`。角色会话 ID 由 `role-arn` 中的角色名称和 `role-session-name` 值组成。每个用户使用唯一的角色

会话 ID 可以确保为每个用户设置相应的权限。此外，它还能避免任何用户访问限制。限制是一项安全功能，可防止同一个用户从多个位置访问亚马逊 Quick Sight。它还能使每个会话保持独立和独特。如果您使用一组 Web 服务器（例如用于负载平衡），并且会话重新连接到其他服务器，则会开始新的会话。

要获取控制面板的签名 URL，请从应用程序服务器中调用 `generate-embed-url-for-anynymous-user`。这会返回可嵌入的控制面板 URL。以下示例演示了如何使用服务器端调用为匿名访问您 Web 门户或应用程序的用户生成嵌入式控制面板的 URL。

```
aws quicksight generate-embed-url-for-anonymous-user \
--aws-account-id 111122223333 \
--namespace default-or-something-else \
--authorized-resource-arns '["topic-arn-topicId1","topic-arn-topicId2"]' \
--allowed-domains '["domain1","domain2"]' \
--experience-configuration 'QSearchBar={InitialTopicId="topicId1"}' \
--session-tags '["Key": tag-key-1,"Value": tag-value-1,{"Key": tag-key-1,"Value": tag-value-1}]' \
--session-lifetime-in-minutes 15
```

有关使用此操作的更多信息，请参阅 GenerateEmbedUrlForRegisteredUser。您可以在自己的代码中使用该 API 操作和其他操作。

步骤 3：嵌入 Q 搜索栏 URL

> **Note**
>
> 嵌入式亚马逊 Quick Sight Q 搜索栏提供经典的亚马逊 Quick Sight 问答体验。亚马逊 Quick Sight 与亚马逊 Q Business 整合，推出全新的生成式问答体验。建议开发人员使用全新的生成式问答体验。有关嵌入式生成式问答体验的更多信息，请参阅在亚马逊 Quick Sight 生成式问答体验中嵌入亚马逊 Q。

在以下部分中，您可以了解如何将步骤 3 中的 Q 搜索栏 URL 嵌入网站或应用程序页面。您可以使用亚马逊 Quick Sight 嵌入 SDK (JavaScript) 来完成此操作。通过使用该开发工具包，您可以执行以下操作：

- 将 Q 搜索栏放置到 HTML 页面上。
- 将参数传递到 Q 搜索栏。
- 使用为应用程序自定义的消息处理错误状态。

要生成可嵌入应用程序的 URL，请调用 GenerateEmbedUrlForAnonymousUser API 操作。该 URL 的有效时间为 5 分钟，生成的会话有效时间为 10 个小时。该 API 操作为 URL 提供 auth_code 值以启用单点登录会话。

下面显示了 generate-embed-url-for-anonymous-user 的示例响应：

```
//The URL returned is over 900 characters. For this example, we've shortened the string
 for
//readability and added ellipsis to indicate that it's incomplete.
{
     "Status": "200",
     "EmbedUrl": "https://quicksightdomain/embedding/12345/q/search...",
     "RequestId": "7bee030e-f191-45c4-97fe-d9faf0e03713"
}
```

使用亚马逊 Quick Sight 嵌入软件开发工具包或将此 URL 添加到 iframe 中，将 Q 搜索栏嵌入到您的网页中。如果您设置固定的高度和宽度数字（以像素为单位），Amazon Quick Sight 会使用这些数字，并且不会在调整窗口大小时改变您的视觉效果。如果您设置了相对的高度和宽度百分比，Amazon Quick Sight 会提供响应式布局，该布局会随着您的窗口大小变化而修改。

为此，请确保托管嵌入式 Q 搜索栏的域名在允许列表中，即允许您订阅 Amazon Quick Sight 的域名列表。这一要求可阻止未经批准的域托管嵌入式 Q 搜索栏，从而保护您的数据。有关为嵌入式 Q 搜索栏添加域的更多信息，请参阅管理域和嵌入。

当您使用亚马逊 Quick Sight 嵌入软件开发工具包时，页面上的 Q 搜索栏会根据状态动态调整大小。通过使用亚马逊 Quick Sight 嵌入软件开发工具包，您还可以控制 Q 搜索栏中的参数，并接收有关页面加载完成和错误的回传。

以下示例演示了如何使用生成的 URL。此代码在您的应用程序服务器上生成。

SDK 2.0

```
<!DOCTYPE html>
<html>

    <head>
        <title>Q Search Bar Embedding Example</title>
        <script src="https://unpkg.com/amazon-quicksight-embedding-sdk@2.0.0/dist/
quicksight-embedding-js-sdk.min.js"></script>
        <script type="text/javascript">
            const embedQSearchBar = async() => {
                const {
```

```
                    createEmbeddingContext,
                } = QuickSightEmbedding;

                const embeddingContext = await createEmbeddingContext({
                    onChange: (changeEvent, metadata) => {
                        console.log('Context received a change', changeEvent,
metadata);
                    },
                });

                const frameOptions = {
                    url: "<YOUR_EMBED_URL>", // replace this value with the url
generated via embedding API
                    container: '#experience-container',
                    height: "700px",
                    width: "1000px",
                    onChange: (changeEvent, metadata) => {
                        switch (changeEvent.eventName) {
                            case 'FRAME_MOUNTED': {
                                console.log("Do something when the experience frame is
mounted.");
                                break;
                            }
                            case 'FRAME_LOADED': {
                                console.log("Do something when the experience frame is
loaded.");
                                break;
                            }
                        }
                    },
                };

                const contentOptions = {
                    hideTopicName: false,
                    theme: '<YOUR_THEME_ID>',
                    allowTopicSelection: true,
                    onMessage: async (messageEvent, experienceMetadata) => {
                        switch (messageEvent.eventName) {
                            case 'Q_SEARCH_OPENED': {
                                console.log("Do something when Q Search content
expanded");
                                break;
                            }
                            case 'Q_SEARCH_CLOSED': {
```

```
                                console.log("Do something when Q Search content
 collapsed");
                                break;
                            }
                            case 'Q_SEARCH_SIZE_CHANGED': {
                                console.log("Do something when Q Search size changed");
                                break;
                            }
                            case 'CONTENT_LOADED': {
                                console.log("Do something when the Q Search is
 loaded.");
                                break;
                            }
                            case 'ERROR_OCCURRED': {
                                console.log("Do something when the Q Search fails
 loading.");
                                break;
                            }
                        }
                    }
                };
                const embeddedDashboardExperience = await
 embeddingContext.embedQSearchBar(frameOptions, contentOptions);
            };
        </script>
    </head>

    <body onload="embedQSearchBar()">
        <div id="experience-container"></div>
    </body>

</html>
```

SDK 1.0

```
<!DOCTYPE html>
<html>

    <head>
        <title>QuickSight Q Search Bar Embedding</title>
        <script src="https://unpkg.com/amazon-quicksight-embedding-sdk@1.18.0/dist/
quicksight-embedding-js-sdk.min.js"></script>
        <script type="text/javascript">
```

```
            var session

            function onError(payload) {
                console.log("Do something when the session fails loading");
            }

            function onOpen() {
                console.log("Do something when the Q search bar opens");
            }

            function onClose() {
                console.log("Do something when the Q search bar closes");
            }

            function embedQSearchBar() {
                var containerDiv = document.getElementById("embeddingContainer");
                var options = {
                    url: "https://us-east-1.quicksight.aws.amazon.com/sn/dashboards/
dashboardId?isauthcode=true&identityprovider=quicksight&code=authcode", // replace this
 dummy url with the one generated via embedding API
                    container: containerDiv,
                    width: "1000px",
                    locale: "en-US",
                    qSearchBarOptions: {
                        expandCallback: onOpen,
                        collapseCallback: onClose,
                        iconDisabled: false,
                        topicNameDisabled: false,
                        themeId: 'bdb844d0-0fe9-4d9d-b520-0fe602d93639',
                        allowTopicSelection: true
                    }
                };
                session = QuickSightEmbedding.embedQSearchBar(options);
                session.on("error", onError);
            }

            function onCountryChange(obj) {
                session.setParameters({country: obj.value});
            }
        </script>
    </head>

    <body onload="embedQSearchBar()">
        <div id="embeddingContainer"></div>
```

```
    </body>

</html>
```

要使此示例起作用，请务必使用亚马逊 Quick Sight Embedding SDK 在您的网站上加载嵌入式 Q 搜索栏 JavaScript。要获取副本，请执行下列操作之一：

- 从下载亚马逊 Quick Sight 嵌入软件开发工具包 GitHub。该存储库由一群亚马逊 Quick Sight 开发人员维护。
- 从下载最新的嵌入式 SDK 版本https://www.npmjs.com/package/amazon-quicksight-embedding-sdk。
- 如果您使用npm JavaScript 依赖关系，请通过运行以下命令下载并安装它。

```
npm install amazon-quicksight-embedding-sdk
```

可选的亚马逊 Quick Sight Q 搜索栏嵌入功能

> **Note**
>
> 嵌入式亚马逊 Quick Sight Q 搜索栏提供经典的亚马逊 Quick Sight 问答体验。亚马逊 Quick Sight 与亚马逊 Q Business 整合，推出全新的生成式问答体验。建议开发人员使用全新的生成式问答体验。有关嵌入式生成式问答体验的更多信息，请参阅在亚马逊 Quick Sight 生成式问答体验中嵌入亚马逊 Q。

以下可选功能可用于使用嵌入开发工具包的嵌入式 Q 搜索栏。

调用 Q 搜索栏操作

以下选项仅支持嵌入 Q 搜索栏。

- 设置 Q 搜索栏问题 – 此功能将问题发送到 Q 搜索栏并立即查询问题。它还可以自动打开 Q 弹出框。

```
qBar.setQBarQuestion('show me monthly revenue');
```

- 关闭 Q 弹出框 – 此功能将关闭 Q 弹出框并将 iframe 返回到原始 Q 搜索栏大小。

```
qBar.closeQPopover();
```

有关更多信息，请参阅亚马逊 Quick Sight 嵌入软件开发工具包。

使用 GetDashboardEmbedURL 和 GetSessionEmbedURL API 操作嵌入分析

适用于：企业版

目标受众：Amazon Quick 开发者

以下用于嵌入 Amazon Quick Sight 仪表板和 Amazon Quick Sight 控制台的 API 操作已被 GenerateEmbedUrlForAnonymousUser和 GenerateEmbedUrlForRegisteredUser API 操作所取代。您仍然可以使用它们在应用程序中嵌入分析，但它们不再受到维护，且不包含最新的嵌入特性或功能。要了解最新的嵌入体验，请参阅将 Amazon Quick Sight 分析嵌入到您的应用程序中

- GetDashboardEmbedUrlAPI 操作嵌入了交互式仪表板。
- GetSessionEmbedUrlAPI 操作嵌入了 Amazon Quick Sight 控制台。

主题

- 使用 GetDashboardEmbedURL（旧 API）为所有人嵌入控制面板
- 使用 GetDashboardEmbedUrl（旧 API）为注册用户嵌入控制面板
- 使用GetSessionEmbedUrl（旧 API）嵌入 Amazon Quick Sight 控制台

使用 GetDashboardEmbedURL（旧 API）为所有人嵌入控制面板

> **Important**
>
> Amazon Quick Sight 推出了用于嵌入分析的新 API：`GenerateEmbedUrlForAnonymousUser`和`GenerateEmbedUrlForRegisteredUser`。您仍然可以使用`GetDashboardEmbedUrl`和 `GetSessionEmbedUrl` API 来嵌入仪表板和 Amazon Quick Sight 控制台，但它们不包含最新的嵌入功能。有关最新的嵌入体验，请参阅将 Amazon Quick Sight 分析嵌入到您的应用程序中。

适用于：企业版

目标受众：Amazon Quick 开发者

在以下各节中，您可以找到有关如何使用 GetDashboardEmbedURL为所有人（未经身份验证的用户）设置嵌入式 Amazon Quick Sight 控制面板的详细信息。

主题

- 步骤 1：设置权限
- 步骤 2：获取附带身份验证代码的 URL
- 步骤 3：嵌入控制面板 URL

步骤 1：设置权限

> **Important**
>
> Amazon Quick Sight 推出了用于嵌入分析的新 API：`GenerateEmbedUrlForAnonymousUser`和`GenerateEmbedUrlForRegisteredUser`。您仍然可以使用`GetDashboardEmbedUrl`和 `GetSessionEmbedUrl` API 来嵌入仪表板和 Amazon Quick Sight 控制台，但它们不包含最新的嵌入功能。有关最新的嵌入体验，请参阅将 Amazon Quick Sight 分析嵌入到您的应用程序中。

适用于：企业版

目标受众：Amazon Quick 开发者

在下节中，您可以了解如何设置后端应用程序或 Web 服务器的权限。该任务需要具有 IAM 的管理访问权限。

每个访问控制面板的用户都扮演一个角色，授予他们 Amazon Quick Sight 访问控制面板的权限和权限。为此，请在您的 Amazon 账户中创建一个 IAM 角色。将一个 IAM policy 与该角色相关联，以便为担任该角色的任何用户提供权限。

以下示例策略提供了可用于 IdentityType=ANONYMOUS 的这些权限。要使这种方法发挥作用，您还需要在自己的 Amazon 账户中使用会话包或会话容量定价。否则，当用户尝试访问控制面板时，会返回 UnsupportedPricingPlanException 错误。

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
              "quicksight:GetDashboardEmbedUrl",
              "quickSight:GetAnonymousUserEmbedUrl"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

您应用程序的 IAM 身份必须具有关联的信任策略，才允许访问您刚创建的角色。这意味着，在用户访问您的应用程序时，您的应用程序可以代表用户代入该角色打开控制面板。以下示例显示了一个名为 QuickSightEmbeddingAnonymousPolicy 的角色，该角色将前面的示例策略作为其资源。

有关信任策略的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 IAM 临时安全凭证。

步骤 2：获取附带身份验证代码的 URL

> **Important**
>
> Amazon Quick Sight 推出了用于嵌入分析的新 API：GenerateEmbedUrlForAnonymousUser和GenerateEmbedUrlForRegisteredUser。您仍然可以使用GetDashboardEmbedUrl和 GetSessionEmbedUrl API 来嵌入仪表板和 Amazon Quick Sight 控制台，但它们不包含最新的嵌入功能。有关最新的嵌入体验，请参阅将 Amazon Quick Sight 分析嵌入到您的应用程序中。

适用于：企业版

目标受众：Amazon Quick 开发者

在下节中，您可以了解如何代表匿名访问者进行身份验证，并获取应用程序服务器上的可嵌入控制面板 URL。

用户访问您的应用程序时，该应用程序代表用户代入 IAM 角色。然后，它会将该用户添加到 Amazon Quick Sight（如果该用户尚不存在）。接下来，其会将标识符作为唯一角色会话 ID 进行传递。

以下示例展示了代表用户执行 IAM 身份验证。将标识符作为唯一角色会话 ID 进行传递。此代码在您的应用程序服务器上运行。

Java

```
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.BasicAWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProvider;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.quicksight.AmazonQuickSight;
import com.amazonaws.services.quicksight.AmazonQuickSightClientBuilder;
import com.amazonaws.services.quicksight.model.GetDashboardEmbedUrlRequest;
import com.amazonaws.services.quicksight.model.GetDashboardEmbedUrlResult;

/**
 * Class to call QuickSight Amazon SDK to get url for dashboard embedding.
 */
public class GetQuicksightEmbedUrlNoAuth {

    private static String ANONYMOUS = "ANONYMOUS";

    private final AmazonQuickSight quickSightClient;

    public GetQuicksightEmbedUrlNoAuth() {
        this.quickSightClient = AmazonQuickSightClientBuilder
                .standard()
                .withRegion(Regions.US_EAST_1.getName())
                .withCredentials(new AWSCredentialsProvider() {
                                    @Override
```

```
                                    public AWSCredentials getCredentials() {
                                        // provide actual IAM access key and secret
 key here
                                        return new BasicAWSCredentials("access-
key", "secret-key");
                                    }

                                    @Override
                                    public void refresh() {}
                                }
                )
                .build();
    }

    public String getQuicksightEmbedUrl(
            final String accountId, // YOUR Amazon ACCOUNT ID
            final String dashboardId, // YOUR DASHBOARD ID TO EMBED
            final String addtionalDashboardIds, // ADDITIONAL DASHBOARD-1 ADDITIONAL
 DASHBOARD-2
            final boolean resetDisabled, // OPTIONAL PARAMETER TO ENABLE DISABLE
 RESET BUTTON IN EMBEDDED DASHBAORD
            final boolean undoRedoDisabled // OPTIONAL PARAMETER TO ENABLE DISABLE
 UNDO REDO BUTTONS IN EMBEDDED DASHBAORD
    ) throws Exception {
        GetDashboardEmbedUrlRequest getDashboardEmbedUrlRequest = new
 GetDashboardEmbedUrlRequest()
                .withDashboardId(dashboardId)
                .withAdditionalDashboardIds(addtionalDashboardIds)
                .withAwsAccountId(accountId)
                .withNamespace("default") // Anonymous embedding requires specifying
 a valid namespace for which you want the embedding url
                .withIdentityType(ANONYMOUS)
                .withResetDisabled(resetDisabled)
                .withUndoRedoDisabled(undoRedoDisabled);

        GetDashboardEmbedUrlResult dashboardEmbedUrl =
 quickSightClient.getDashboardEmbedUrl(getDashboardEmbedUrlRequest);

        return dashboardEmbedUrl.getEmbedUrl();
    }
}
```

JavaScript

```
global.fetch = require('node-fetch');
const Amazon = require('aws-sdk');

function getDashboardEmbedURL(
    accountId, // YOUR Amazon ACCOUNT ID
    dashboardId, // YOUR DASHBOARD ID TO EMBED
    additionalDashboardIds, // ADDITIONAL DASHBOARD-1 ADDITIONAL DASHBOARD-2
    quicksightNamespace, // VALID NAMESPACE WHERE YOU WANT TO DO NOAUTH EMBEDDING
    resetDisabled, // OPTIONAL PARAMETER TO ENABLE DISABLE RESET BUTTON IN EMBEDDED
 DASHBAORD
    undoRedoDisabled, // OPTIONAL PARAMETER TO ENABLE DISABLE UNDO REDO BUTTONS IN
 EMBEDDED DASHBAORD
    getEmbedUrlCallback, // GETEMBEDURL SUCCESS CALLBACK METHOD
    errorCallback // GETEMBEDURL ERROR CALLBACK METHOD
    ) {
    const getDashboardParams = {
        AwsAccountId: accountId,
        DashboardId: dashboardId,
        AdditionalDashboardIds: additionalDashboardIds,
        Namespace: quicksightNamespace,
        IdentityType: 'ANONYMOUS',
        ResetDisabled: resetDisabled,
        SessionLifetimeInMinutes: 600,
        UndoRedoDisabled: undoRedoDisabled
    };

    const quicksightGetDashboard = new AWS.QuickSight({
        region: process.env.AWS_REGION,
    });

    quicksightGetDashboard.getDashboardEmbedUrl(getDashboardParams, function(err,
 data) {
        if (err) {
            console.log(err, err.stack);
            errorCallback(err);
        } else {
            const result = {
                "statusCode": 200,
                "headers": {
                    "Access-Control-Allow-Origin": "*", // USE YOUR WEBSITE DOMAIN
 TO SECURE ACCESS TO GETEMBEDURL API
                    "Access-Control-Allow-Headers": "Content-Type"
```

```
                },
                "body": JSON.stringify(data),
                "isBase64Encoded": false
            }
            getEmbedUrlCallback(result);
        }
    });
}
```

Python3

```
import json
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
import time

# Create QuickSight and STS clients
qs = boto3.client('quicksight',region_name='us-east-1')
sts = boto3.client('sts')

# Function to generate embedded URL
# accountId: YOUR Amazon ACCOUNT ID
# dashboardId: YOUR DASHBOARD ID TO EMBED
# additionalDashboardIds: ADDITIONAL DASHBOARD-1 ADDITIONAL DASHBOARD-2 WITHOUT
 COMMAS
# quicksightNamespace: VALID NAMESPACE WHERE YOU WANT TO DO NOAUTH EMBEDDING
# resetDisabled: PARAMETER TO ENABLE DISABLE RESET BUTTON IN EMBEDDED DASHBAORD
# undoRedoDisabled: OPTIONAL PARAMETER TO ENABLE DISABLE UNDO REDO BUTTONS IN
 EMBEDDED DASHBAORD
def getDashboardURL(accountId, dashboardId, quicksightNamespace, resetDisabled,
 undoRedoDisabled):
    try:
        response = qs.get_dashboard_embed_url(
            AwsAccountId = accountId,
            DashboardId = dashboardId,
            AdditionalDashboardIds = additionalDashboardIds,
            Namespace = quicksightNamespace,
            IdentityType = 'ANONYMOUS',
            SessionLifetimeInMinutes = 600,
            UndoRedoDisabled = undoRedoDisabled,
            ResetDisabled = resetDisabled
        )
```

```
        return {
            'statusCode': 200,
            'headers': {"Access-Control-Allow-Origin": "*", "Access-Control-Allow-
Headers": "Content-Type"},
            'body': json.dumps(response),
            'isBase64Encoded':  bool('false')
        }
    except ClientError as e:
        print(e)
        return "Error generating embeddedURL: " + str(e)
```

Node.js

以下示例显示了可在应用服务器上使用的 JavaScript (Node.js) 来获取嵌入式仪表板的 URL。您可以在网站或应用程序中使用该 URL 以显示控制面板。

Example

```
const Amazon = require('aws-sdk');
            const https = require('https');

            var quicksight = new AWS.Service({
                apiConfig: require('./quicksight-2018-04-01.min.json'),
                region: 'us-east-1',
            });

            quicksight.getDashboardEmbedUrl({
                'AwsAccountId': '111122223333',
                'DashboardId': 'dashboard-id',
                'AdditionalDashboardIds': 'added-dashboard-id-1 added-dashboard-id-2
 added-dashboard-id-3'
                'Namespace' : 'default',
                'IdentityType': 'ANONYMOUS',
                'SessionLifetimeInMinutes': 100,
                'UndoRedoDisabled': false,
                'ResetDisabled': true

            }, function(err, data) {
                console.log('Errors: ');
                console.log(err);
                console.log('Response: ');
                console.log(data);
            });
```

Example

```
//The URL returned is over 900 characters. For this example, we've shortened the
 string for
            //readability and added ellipsis to indicate that it's incomplete.
                                { Status: 200,
              EmbedUrl: 'https://dashboards.example.com/
embed/620bef10822743fab329fb3751187d2d…
              RequestId: '7bee030e-f191-45c4-97fe-d9faf0e03713' }
```

.NET/C#

以下示例显示了。 NET/C# 您可以在应用服务器上使用它来获取嵌入式仪表板的 URL 的代码。您可以在网站或应用程序中使用该 URL 以显示控制面板。

Example

```
            var client = new AmazonQuickSightClient(
                AccessKey,
                SecretAccessKey,
                sessionToken,
                Amazon.RegionEndpoint.USEast1);
            try
            {
                Console.WriteLine(
                    client.GetDashboardEmbedUrlAsync(new GetDashboardEmbedUrlRequest
                    {
                        AwsAccountId = “111122223333”,
                        DashboardId = "dashboard-id",
                        AdditionalDashboardIds = "added-dashboard-id-1 added-
dashboard-id-2 added-dashboard-id-3",
                        Namespace = default,
                        IdentityType = IdentityType.ANONYMOUS,
                        SessionLifetimeInMinutes = 600,
                        UndoRedoDisabled = false,
                        ResetDisabled = true
                    }).Result.EmbedUrl
                );
            } catch (Exception ex) {
                Console.WriteLine(ex.Message);
            }
```

Amazon CLI

要代入该角色，请选择以下 Amazon Security Token Service (Amazon STS) API 操作之一：

- AssumeRole— 当您使用 IAM 身份代入角色时，请使用此操作。
- AssumeRoleWithWebIdentity— 当您使用 Web 身份提供商对用户进行身份验证时，请使用此操作。
- AssumeRoleWithSaml— 当您使用安全断言标记语言 (SAML) 对用户进行身份验证时，请使用此操作。

以下示例显示了用于设置 IAM 角色的 CLI 命令。该角色需要为 `quicksight:GetDashboardEmbedURL` 启用权限。

```
aws sts assume-role \
     --role-arn "arn:aws:iam::11112222333:role/QuickSightEmbeddingAnonymousPolicy" \
     --role-session-name anonymous caller
```

`assume-role` 操作返回三个输出参数：访问密钥、私有密钥和会话令牌。

> **Note**
>
> 如果在调用 `AssumeRole` 操作时遇到 `ExpiredToken` 错误，可能是因为之前的 `SESSION TOKEN` 仍在环境变量中。通过设置以下变量可以解决这一问题：
>
> - AWS_ACCESS_KEY_ID
> - AWS_SECRET_ACCESS_KEY
> - AWS_SESSION_TOKEN

以下示例说明了如何在 CLI 中设置这三个参数。如果您使用 Microsoft Windows 计算机，请使用 `set` 而不是 `export`。

```
export AWS_ACCESS_KEY_ID     = "access_key_from_assume_role"
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY = "secret_key_from_assume_role"
export AWS_SESSION_TOKEN     = "session_token_from_assume_role"
```

如果运行这些命令，则会将访问您的网站的用户的角色会话 ID 设置为 `embedding_quicksight_dashboard_role/QuickSightEmbeddingAnonymousPolicy`。

角色会话 ID 由 role-arn 中的角色名称和 role-session-name 值组成。每个用户使用唯一的角色会话 ID 可以确保为每个访问用户设置相应的权限。其还能让每个会话保持独立性和独特性。如果您使用一组 Web 服务器（例如用于负载平衡），并且会话重新连接到其他服务器，则会开始新的会话。

要获取控制面板的签名 URL，请从应用程序服务器中调用 get-dashboard-embed-url。这会返回可嵌入的控制面板 URL。以下示例演示了如何使用服务器端调用为匿名访问您 Web 门户或应用程序的用户获取嵌入式控制面板的 URL。

```
aws quicksight get-dashboard-embed-url \
     --aws-account-id 111122223333 \
     --dashboard-id dashboard-id \
     --additional-dashboard-ids added-dashboard-id-1 added-dashboard-id-2 added-
dashboard-id-3
     --namespace default-or-something-else \
     --identity-type ANONYMOUS \
     --session-lifetime-in-minutes 30 \
     --undo-redo-disabled true \
     --reset-disabled true \
     --user-arn arn:aws:quicksight:us-east-1:111122223333:user/
default/QuickSightEmbeddingAnonymousPolicy/embeddingsession
```

有关使用该操作的更多信息，请参阅 GetDashboardEmbedUrl。您可以在自己的代码中使用该 API 操作和其他操作。

步骤 3：嵌入控制面板 URL

> **Important**
>
> Amazon Quick Sight 推出了用于嵌入分析的新 API：GenerateEmbedUrlForAnonymousUser和GenerateEmbedUrlForRegisteredUser。您仍然可以使用GetDashboardEmbedUrl和 GetSessionEmbedUrl API 来嵌入仪表板和 Amazon Quick Sight 控制台，但它们不包含最新的嵌入功能。有关最新的嵌入体验，请参阅将 Amazon Quick Sight 分析嵌入到您的应用程序中。

适用于：企业版

目标受众：Amazon Quick 开发者

在下一节中，您可以了解如何使用 Amazon Quick Sight 嵌入软件开发工具包 (JavaScript) 将第 2 步中的控制面板网址嵌入到您的网站或应用程序页面中。通过使用该开发工具包，您可以执行以下操作：

- 将控制面板放在 HTML 页面上。
- 将参数传递到控制面板。
- 使用为应用程序自定义的消息处理错误状态。

调用 GetDashboardEmbedUrl API 操作获取可嵌入应用程序的 URL。该 URL 的有效期为 5 分钟，生成的会话的有效期为 10 个小时。该 API 操作为 URL 提供 auth_code 以启用单点登录会话。

下面显示了 get-dashboard-embed-url 的示例响应：

```
//The URL returned is over 900 characters. For this example, we've shortened the string
 for
//readability and added ellipsis to indicate that it's incomplete.
{
     "Status": "200",
     "EmbedUrl": "https: //dashboards.example.com/
embed/620bef10822743fab329fb3751187d2d...",
     "RequestId": "7bee030e-f191-45c4-97fe-d9faf0e03713"
}
```

使用 Amazon Quick Sight Embedding SDK 或将此 URL 添加到 iframe 中，将此控制面板嵌入到您的网页中。如果您设置了固定的高度和宽度数字（以像素为单位），Amazon Quick Sight 会使用这些数字，并且不会在窗口大小调整时更改视觉效果。如果您设置相对的百分比高度和宽度，Amazon Quick Sight 会提供响应式布局，该布局会随着窗口大小的变化而进行修改。通过使用 Amazon Quick Sight Embedding SDK，您还可以控制控制面板中的参数并接收有关页面加载完成和错误的回调。

以下示例演示了如何使用生成的 URL。此代码位于您的应用程序服务器上。

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <title>Basic Embed</title>
```

```
    <!-- You can download the latest QuickSight embedding SDK version from https://
www.npmjs.com/package/amazon-quicksight-embedding-sdk -->
    <!-- Or you can do "npm install amazon-quicksight-embedding-sdk", if you use npm
 for javascript dependencies -->
    <script src="./quicksight-embedding-js-sdk.min.js"></script>
    <script type="text/javascript">
        var dashboard;

        function embedDashboard() {
            var containerDiv = document.getElementById("embeddingContainer");
            var options = {
                // replace this dummy url with the one generated via embedding API
                url: "https://us-east-1.quicksight.aws.amazon.com/sn/dashboards/
dashboardId?isauthcode=true&identityprovider=quicksight&code=authcode",
                container: containerDiv,
                scrolling: "no",
                height: "700px",
                width: "1000px",
                footerPaddingEnabled: true
            };
            dashboard = QuickSightEmbedding.embedDashboard(options);
        }
    </script>
</head>

<body onload="embedDashboard()">
    <div id="embeddingContainer"></div>
</body>

</html>
```

要使此示例起作用，请务必使用 Amazon Quick Sight Embedding SDK 将嵌入式控制面板加载到您的网站上 JavaScript。要获取副本，请执行下列操作之一：

- 从中下载 Amazon Quick Sight 嵌入 SDK GitHub。该存储库由一组 Amazon Quick Sight 开发人员维护。
- 从下载最新的 QuickSight 嵌入式 SDK 版本https://www.npmjs.com/package/amazon-quicksight-embedding-sdk。
- 如果您使用npm JavaScript 依赖关系，请通过运行以下命令下载并安装它。

```
npm install amazon-quicksight-embedding-sdk
```

使用 GetDashboardEmbedUrl（旧 API）为注册用户嵌入控制面板

> **Important**
>
> Amazon Quick Sight 推出了用于嵌入分析的新 API：`GenerateEmbedUrlForAnonymousUser`和`GenerateEmbedUrlForRegisteredUser`。您仍然可以使用`GetDashboardEmbedUrl`和 `GetSessionEmbedUrl` API 来嵌入仪表板和 Amazon Quick Sight 控制台，但它们不包含最新的嵌入功能。有关最新的嵌入体验，请参阅将 Amazon Quick Sight 分析嵌入到您的应用程序中。

在以下各节中，您可以找到有关如何使用为注册用户设置嵌入式 Amazon Quick Sight 控制面板的详细信息`GetDashboardEmbedUrl`。

主题

- 步骤 1：设置权限
- 步骤 2：获取附带身份验证代码的 URL
- 步骤 3：嵌入控制面板 URL

步骤 1：设置权限

> **Important**
>
> Amazon Quick Sight 推出了用于嵌入分析的新 API：`GenerateEmbedUrlForAnonymousUser`和`GenerateEmbedUrlForRegisteredUser`。您仍然可以使用`GetDashboardEmbedUrl`和 `GetSessionEmbedUrl` API 来嵌入仪表板和 Amazon Quick Sight 控制台，但它们不包含最新的嵌入功能。有关最新的嵌入体验，请参阅将 Amazon Quick Sight 分析嵌入到您的应用程序中。

在下节中，您可以了解如何设置后端应用程序或 Web 服务器的权限。该任务需要具有 IAM 的管理访问权限。

每个访问控制面板的用户都扮演一个角色，授予他们 Amazon Quick Sight 访问控制面板的权限和权限。为此，请在您的 Amazon 账户中创建一个 IAM 角色。将一个 IAM 策略与该角色相关联，以便为担任该角色的任何用户提供权限。IAM 角色需要提供检索控制面板 URL 的权限。为此，请添加 `quicksight:GetDashboardEmbedUrl`。

以下示例策略提供了可用于 IdentityType=IAM 的这些权限。

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "quicksight:GetDashboardEmbedUrl"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

以下示例策略提供了检索控制面板 URL 的权限。quicksight:RegisterUser如果您要创建的首次用户将成为 Amazon Quick Sight 读者，则可以使用该政策。

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": "quicksight:RegisterUser",
      "Resource": "*",
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": "quicksight:GetDashboardEmbedUrl",
      "Resource": "*",
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
```

如果您使用 QUICKSIGHT 作为您的 identityType，并提供用户的 Amazon 资源名称（ARN），则还需要在策略中允许 quicksight:GetAuthCode 操作。以下示例策略提供了此权限。

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "quicksight:GetDashboardEmbedUrl",
        "quicksight:GetAuthCode"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

您应用程序的 IAM 身份必须具有关联的信任策略，才允许访问您刚创建的角色。这意味着，当用户访问您的应用程序时，您的应用程序可以代表该用户担任该角色并在 Amazon Quick Sight 中配置用户。以下示例显示了一个名为 embedding_quicksight_dashboard_role 的角色，该角色将前面的示例策略作为其资源。

有关 OpenId Connect 或 SAML 身份验证的信任策略的更多信息，请参阅 IAM 用户指南 的以下部分：

- 创建用于 Web 联合身份验证或 OpenID Connect 联合身份验证的角色（控制台）
- 创建用于 SAML 2.0 联合身份验证的角色（控制台）

步骤 2：获取附带身份验证代码的 URL

> **Important**
>
> Amazon Quick Sight 推出了用于嵌入分析的新 API：GenerateEmbedUrlForAnonymousUser和GenerateEmbedUrlForRegisteredUser。您仍然可以使用GetDashboardEmbedUrl和 GetSessionEmbedUrl API 来嵌入仪表板和 Amazon Quick Sight 控制台，但它们不包含最新的嵌入功能。有关最新的嵌入体验，请参阅将 Amazon Quick Sight 分析嵌入到您的应用程序中。

在下节中，您可以了解如何对用户进行身份验证，并获取应用程序服务器上的可嵌入控制面板 URL。

用户访问您的应用程序时，该应用程序代表用户代入 IAM 角色。然后，它会将该用户添加到 Amazon Quick Sight 中（如果该用户尚不存在）。接下来，其会将标识符作为唯一角色会话 ID 进行传递。

执行上述步骤可确保在 Amazon Quick Sight 中对控制面板的每个查看者进行唯一配置。它还实施每个用户的设置，例如，行级别安全性和参数的动态默认值。

以下示例展示了代表用户执行 IAM 身份验证。此代码在您的应用程序服务器上运行。

Java

```
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.BasicSessionCredentials;
import com.amazonaws.auth.BasicAWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProvider;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.quicksight.AmazonQuickSight;
import com.amazonaws.services.quicksight.AmazonQuickSightClientBuilder;
import com.amazonaws.services.quicksight.model.GetDashboardEmbedUrlRequest;
import com.amazonaws.services.quicksight.model.GetDashboardEmbedUrlResult;
import com.amazonaws.services.securitytoken.AWSSecurityTokenService;
import com.amazonaws.services.securitytoken.model.AssumeRoleRequest;
import com.amazonaws.services.securitytoken.model.AssumeRoleResult;

/**
 * Class to call QuickSight Amazon SDK to get url for dashboard embedding.
 */
public class GetQuicksightEmbedUrlIAMAuth {

    private static String IAM = "IAM";

    private final AmazonQuickSight quickSightClient;

    private final AWSSecurityTokenService awsSecurityTokenService;

    public GetQuicksightEmbedUrlIAMAuth(final AWSSecurityTokenService
 awsSecurityTokenService) {
        this.quickSightClient = AmazonQuickSightClientBuilder
                .standard()
                .withRegion(Regions.US_EAST_1.getName())
                .withCredentials(new AWSCredentialsProvider() {
                                @Override
```

```
                                    public AWSCredentials getCredentials() {
                                        // provide actual IAM access key and secret
 key here
                                        return new BasicAWSCredentials("access-
key", "secret-key");
                                    }

                                    @Override
                                    public void refresh() {}
                                }
                )
                .build();
        this.awsSecurityTokenService = awsSecurityTokenService;
    }

    public String getQuicksightEmbedUrl(
            final String accountId, // YOUR Amazon ACCOUNT ID
            final String dashboardId, // YOUR DASHBOARD ID TO EMBED
            final String openIdToken, // TOKEN TO ASSUME ROLE WITH ROLEARN
            final String roleArn, // IAM USER ROLE TO USE FOR EMBEDDING
            final String sessionName, // SESSION NAME FOR THE ROLEARN ASSUME ROLE
            final boolean resetDisabled, // OPTIONAL PARAMETER TO ENABLE DISABLE
 RESET BUTTON IN EMBEDDED DASHBAORD
            final boolean undoRedoDisabled // OPTIONAL PARAMETER TO ENABLE DISABLE
 UNDO REDO BUTTONS IN EMBEDDED DASHBAORD
    ) throws Exception {
        AssumeRoleRequest request = new AssumeRoleRequest()
                .withRoleArn(roleArn)
                .withRoleSessionName(sessionName)
                .withTokenCode(openIdToken)
                .withDurationSeconds(3600);
        AssumeRoleResult assumeRoleResult =
 awsSecurityTokenService.assumeRole(request);

        AWSCredentials temporaryCredentials = new BasicSessionCredentials(
                assumeRoleResult.getCredentials().getAccessKeyId(),
                assumeRoleResult.getCredentials().getSecretAccessKey(),
                assumeRoleResult.getCredentials().getSessionToken());
        AWSStaticCredentialsProvider awsStaticCredentialsProvider = new
 AWSStaticCredentialsProvider(temporaryCredentials);

        GetDashboardEmbedUrlRequest getDashboardEmbedUrlRequest = new
 GetDashboardEmbedUrlRequest()
                .withDashboardId(dashboardId)
```

```
                .withAwsAccountId(accountId)
                .withIdentityType(IAM)
                .withResetDisabled(resetDisabled)
                .withUndoRedoDisabled(undoRedoDisabled)
                .withRequestCredentialsProvider(awsStaticCredentialsProvider);

        GetDashboardEmbedUrlResult dashboardEmbedUrl =
 quickSightClient.getDashboardEmbedUrl(getDashboardEmbedUrlRequest);

        return dashboardEmbedUrl.getEmbedUrl();
    }
}
```

JavaScript

```
global.fetch = require('node-fetch');
const Amazon = require('aws-sdk');

function getDashboardEmbedURL(
    accountId, // YOUR Amazon ACCOUNT ID
    dashboardId, // YOUR DASHBOARD ID TO EMBED
    openIdToken, // TOKEN TO ASSUME ROLE WITH ROLEARN
    roleArn, // IAM USER ROLE TO USE FOR EMBEDDING
    sessionName, // SESSION NAME FOR THE ROLEARN ASSUME ROLE
    resetDisabled, // OPTIONAL PARAMETER TO ENABLE DISABLE RESET BUTTON IN EMBEDDED
 DASHBAORD
    undoRedoDisabled, // OPTIONAL PARAMETER TO ENABLE DISABLE UNDO REDO BUTTONS IN
 EMBEDDED DASHBAORD
    getEmbedUrlCallback, // GETEMBEDURL SUCCESS CALLBACK METHOD
    errorCallback // GETEMBEDURL ERROR CALLBACK METHOD
    ) {
    const stsClient = new AWS.STS();
    let stsParams = {
        RoleSessionName: sessionName,
        WebIdentityToken: openIdToken,
        RoleArn: roleArn
    }

    stsClient.assumeRoleWithWebIdentity(stsParams, function(err, data) {
        if (err) {
            console.log('Error assuming role');
            console.log(err, err.stack);
            errorCallback(err);
```

```
        } else {
            const getDashboardParams = {
                AwsAccountId: accountId,
                DashboardId: dashboardId,
                IdentityType: 'IAM',
                ResetDisabled: resetDisabled,
                SessionLifetimeInMinutes: 600,
                UndoRedoDisabled: undoRedoDisabled
            };

            const quicksightGetDashboard = new AWS.QuickSight({
                region: process.env.AWS_REGION,
                credentials: {
                    accessKeyId: data.Credentials.AccessKeyId,
                    secretAccessKey: data.Credentials.SecretAccessKey,
                    sessionToken: data.Credentials.SessionToken,
                    expiration: data.Credentials.Expiration
                }
            });

            quicksightGetDashboard.getDashboardEmbedUrl(getDashboardParams,
 function(err, data) {
                if (err) {
                    console.log(err, err.stack);
                    errorCallback(err);
                } else {
                    const result = {
                        "statusCode": 200,
                        "headers": {
                            "Access-Control-Allow-Origin": "*", // USE YOUR WEBSITE
 DOMAIN TO SECURE ACCESS TO GETEMBEDURL API
                            "Access-Control-Allow-Headers": "Content-Type"
                        },
                        "body": JSON.stringify(data),
                        "isBase64Encoded": false
                    }
                    getEmbedUrlCallback(result);
                }
            });
        }
    });
}
```

Python3

```
import json
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

# Create QuickSight and STS clients
qs = boto3.client('quicksight',region_name='us-east-1')
sts = boto3.client('sts')

# Function to generate embedded URL
# accountId: YOUR Amazon ACCOUNT ID
# dashboardId: YOUR DASHBOARD ID TO EMBED
# openIdToken: TOKEN TO ASSUME ROLE WITH ROLEARN
# roleArn: IAM USER ROLE TO USE FOR EMBEDDING
# sessionName: SESSION NAME FOR THE ROLEARN ASSUME ROLE
# resetDisabled: PARAMETER TO ENABLE DISABLE RESET BUTTON IN EMBEDDED DASHBAORD
# undoRedoDisabled: PARAMETER TO ENABLE DISABLE UNDO REDO BUTTONS IN EMBEDDED
 DASHBAORD
def getDashboardURL(accountId, dashboardId, openIdToken, roleArn, sessionName,
 resetDisabled, undoRedoDisabled):
    try:
        assumedRole = sts.assume_role(
            RoleArn = roleArn,
            RoleSessionName = sessionName,
            WebIdentityToken = openIdToken
        )
    except ClientError as e:
        return "Error assuming role: " + str(e)
    else:
        assumedRoleSession = boto3.Session(
            aws_access_key_id = assumedRole['Credentials']['AccessKeyId'],
            aws_secret_access_key = assumedRole['Credentials']['SecretAccessKey'],
            aws_session_token = assumedRole['Credentials']['SessionToken'],
        )
        try:
            quickSight = assumedRoleSession.client('quicksight',region_name='us-
east-1')

            response = quickSight.get_dashboard_embed_url(
                 AwsAccountId = accountId,
                 DashboardId = dashboardId,
                 IdentityType = 'IAM',
                 SessionLifetimeInMinutes = 600,
```

```
                UndoRedoDisabled = undoRedoDisabled,
                ResetDisabled = resetDisabled
            )

            return {
                'statusCode': 200,
                'headers': {"Access-Control-Allow-Origin": "*", "Access-Control-
Allow-Headers": "Content-Type"},
                'body': json.dumps(response),
                'isBase64Encoded':  bool('false')
            }
        except ClientError as e:
            return "Error generating embeddedURL: " + str(e)
```

Node.js

以下示例显示了可在应用服务器上使用的 JavaScript (Node.js) 来获取嵌入式仪表板的 URL。您可以在网站或应用程序中使用该 URL 以显示控制面板。

Example

```
const Amazon = require('aws-sdk');
            const https = require('https');

            var quicksight = new AWS.Service({
                apiConfig: require('./quicksight-2018-04-01.min.json'),
                region: 'us-east-1',
            });

            quicksight.getDashboardEmbedUrl({
                'AwsAccountId': '111122223333',
                'DashboardId': '1c1fe111-e2d2-3b30-44ef-a0e111111cde',
                'IdentityType': 'IAM',
                'ResetDisabled': true,
                'SessionLifetimeInMinutes': 100,
                'UndoRedoDisabled': false,
                'StatePersistenceEnabled': true

            }, function(err, data) {
                console.log('Errors: ');
                console.log(err);
                console.log('Response: ');
                console.log(data);
```

```
            });
```

Example

```
//The URL returned is over 900 characters. For this example, we've shortened the
 string for
            //readability and added ellipsis to indicate that it's incomplete.
                                { Status: 200,
              EmbedUrl: 'https://dashboards.example.com/
embed/620bef10822743fab329fb3751187d2d…
              RequestId: '7bee030e-f191-45c4-97fe-d9faf0e03713' }
```

.NET/C#

以下示例显示了。 NET/C# 您可以在应用服务器上使用它来获取嵌入式仪表板的 URL 的代码。您可以在网站或应用程序中使用该 URL 以显示控制面板。

Example

```
            var client = new AmazonQuickSightClient(
                AccessKey,
                SecretAccessKey,
                sessionToken,
                Amazon.RegionEndpoint.USEast1);
            try
            {
                Console.WriteLine(
                    client.GetDashboardEmbedUrlAsync(new GetDashboardEmbedUrlRequest
                    {
                        AwsAccountId = “111122223333”,
                        DashboardId = "1c1fe111-e2d2-3b30-44ef-a0e111111cde",
                        IdentityType = EmbeddingIdentityType.IAM,
                        ResetDisabled = true,
                        SessionLifetimeInMinutes = 100,
                        UndoRedoDisabled = false,
                        StatePersistenceEnabled = true
                    }).Result.EmbedUrl
                );
            } catch (Exception ex) {
                Console.WriteLine(ex.Message);
            }
```

Amazon CLI

要代入该角色，请选择以下 Amazon Security Token Service (Amazon STS) API 操作之一：

- AssumeRole— 当您使用 IAM 身份代入角色时，请使用此操作。
- AssumeRoleWithWebIdentity— 当您使用 Web 身份提供商对用户进行身份验证时，请使用此操作。
- AssumeRoleWithSaml— 当您使用 SAML 对用户进行身份验证时，请使用此操作。

以下示例显示了用于设置 IAM 角色的 CLI 命令。该角色需要为 `quicksight:GetDashboardEmbedURL` 启用权限。如果您在用户首次打开控制面板时采用即时方法添加用户，则该角色还需要为 `quicksight:RegisterUser` 启用权限。

```
aws sts assume-role \
     --role-arn "arn:aws:iam::111122223333:role/embedding_quicksight_dashboard_role"
 \
     --role-session-name john.doe@example.com
```

`assume-role` 操作返回三个输出参数：访问密钥、私有密钥和会话令牌。

> **Note**
>
> 如果在调用 `AssumeRole` 操作时遇到 `ExpiredToken` 错误，可能是因为之前的 `SESSION TOKEN` 仍在环境变量中。通过设置以下变量可以解决这一问题：
>
> - AWS_ACCESS_KEY_ID
> - AWS_SECRET_ACCESS_KEY
> - AWS_SESSION_TOKEN

以下示例说明了如何在 CLI 中设置这三个参数。如果您使用 Microsoft Windows 计算机，请使用 `set` 而不是 `export`。

```
export AWS_ACCESS_KEY_ID     = "access_key_from_assume_role"
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY = "secret_key_from_assume_role"
export AWS_SESSION_TOKEN     = "session_token_from_assume_role"
```

如果运行这些命令，则会将访问您的网站的用户的角色会话 ID 设置为 `embedding_quicksight_dashboard_role/john.doe@example.com`。角色会话 ID 由 `role-arn` 中的角色名称和 `role-session-name` 值组成。每个用户使用唯一的角色会话 ID 可以确保为每个用户设置相应的权限。此外，它还能避免任何用户访问限制。限制是一项安全功能，可防止同一个用户从多个位置访问 Amazon Quick Sight。

角色会话 ID 也将成为 Amazon Quick Sight 中的用户名。您可以使用此模式提前在 Amazon Quick Sight 中配置用户，或者在他们首次访问控制面板时对其进行配置。

以下示例显示了可用于预置用户的 CLI 命令。有关RegisterUserDescribeUser、和其他 Amazon Quick Sight API 操作的更多信息，请参阅 Amazon Quick Sight API 参考。

```
aws quicksight register-user \
     --aws-account-id 111122223333 \
     --namespace default \
     --identity-type IAM \
     --iam-arn "arn:aws:iam::111122223333:role/embedding_quicksight_dashboard_role"
 \
     --user-role READER \
     --user-name jhnd \
     --session-name "john.doe@example.com" \
     --email john.doe@example.com \
     --region us-east-1 \
     --custom-permissions-name TeamA1
```

如果用户通过 Microsoft AD 进行身份验证，则无需使用 `RegisterUser` 进行设置。相反，他们应该在首次访问 Amazon Quick Sight 时自动订阅。对于 Microsoft AD 用户，您可以使用 `DescribeUser` 获取用户 ARN。

用户首次访问 Amazon Quick Sight 时，您也可以将该用户添加到与之共享控制面板的群组中。以下示例显示了将用户添加到组的 CLI 命令。

```
aws quicksight create-group-membership \
     --aws-account-id=111122223333 \
     --namespace=default \
     --group-name=financeusers \
     --member-name="embedding_quicksight_dashboard_role/john.doe@example.com"
```

现在，您的应用程序的用户也是 Amazon Quick Sight 的用户，并且可以访问控制面板。

最后，要获取控制面板的签名 URL，请从应用程序服务器中调用 `get-dashboard-embed-url`。这会返回可嵌入的控制面板 URL。以下示例说明如何通过 Amazon Managed Microsoft AD 或 IAM Identity Center 进行身份验证的用户通过服务器端调用获取嵌入式控制面板的 URL。

```
aws quicksight get-dashboard-embed-url \
     --aws-account-id 111122223333 \
     --dashboard-id 1a1ac2b2-3fc3-4b44-5e5d-c6db6778df89 \
     --identity-type IAM \
     --session-lifetime-in-minutes 30 \
     --undo-redo-disabled true \
     --reset-disabled true \
     --state-persistence-enabled true \
     --user-arn arn:aws:quicksight:us-east-1:111122223333:user/default/
embedding_quicksight_dashboard_role/embeddingsession
```

有关使用该操作的更多信息，请参阅 GetDashboardEmbedUrl。您可以在自己的代码中使用该 API 操作和其他操作。

步骤 3：嵌入控制面板 URL

> **Important**
>
> Amazon Quick Sight 推出了用于嵌入分析的新 API：`GenerateEmbedUrlForAnonymousUser`和`GenerateEmbedUrlForRegisteredUser`。您仍然可以使用`GetDashboardEmbedUrl`和 `GetSessionEmbedUrl` API 来嵌入仪表板和 Amazon Quick Sight 控制台，但它们不包含最新的嵌入功能。有关最新的嵌入体验，请参阅将 Amazon Quick Sight 分析嵌入到您的应用程序中。

在下一节中，您可以了解如何使用 Amazon Quick Sight 嵌入软件开发工具包 (JavaScript) 将第 3 步中的控制面板网址嵌入到您的网站或应用程序页面中。通过使用该开发工具包，您可以执行以下操作：

- 将控制面板放在 HTML 页面上。
- 将参数传递到控制面板。
- 使用为应用程序自定义的消息处理错误状态。

调用 `GetDashboardEmbedUrl` API 操作获取可嵌入应用程序的 URL。该 URL 的有效期为 5 分钟，生成的会话的有效期为 10 个小时。该 API 操作为 URL 提供 `auth_code` 以启用单点登录会话。

下面显示了 get-dashboard-embed-url 的示例响应：

```
//The URL returned is over 900 characters. For this example, we've shortened the string
 for
//readability and added ellipsis to indicate that it's incomplete.
{
     "Status": "200",
     "EmbedUrl": "https: //dashboards.example.com/
embed/620bef10822743fab329fb3751187d2d...",
     "RequestId": "7bee030e-f191-45c4-97fe-d9faf0e03713"
}
```

使用 Amazon Quick Sight 嵌入软件开发工具包或将此 URL 添加到 iframe 中，将此控制面板嵌入到您的网页中。如果您设置了固定的高度和宽度数字（以像素为单位），Amazon Quick Sight 会使用这些数字，并且不会在窗口大小调整时更改视觉效果。如果您设置相对的百分比高度和宽度，Amazon Quick Sight 会提供响应式布局，该布局会随着窗口大小的变化而进行修改。通过使用 Amazon Quick Sight Embedding SDK，您还可以控制控制面板中的参数并接收有关页面加载完成和错误的回调。

以下示例演示了如何使用生成的 URL。此代码在您的应用程序服务器上生成。

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <title>Basic Embed</title>

    <script src="./quicksight-embedding-js-sdk.min.js"></script>
    <script type="text/javascript">
        var dashboard;

        function embedDashboard() {
            var containerDiv = document.getElementById("embeddingContainer");
            var options = {
                // replace this dummy url with the one generated via embedding API
                url: "https://us-east-1.quicksight.aws.amazon.com/sn/dashboards/
dashboardId?isauthcode=true&identityprovider=quicksight&code=authcode",
                container: containerDiv,
                scrolling: "no",
                height: "700px",
                width: "1000px",
                footerPaddingEnabled: true
            };
```

```
            dashboard = QuickSightEmbedding.embedDashboard(options);
        }
    </script>
</head>

<body onload="embedDashboard()">
    <div id="embeddingContainer"></div>
</body>

</html>
```

要使此示例起作用，请务必使用 Amazon Quick Sight Embedding SDK 将嵌入式控制面板加载到您的网站上 JavaScript。要获取副本，请执行下列操作之一：

- 从中下载 Amazon Quick Sight 嵌入 SDK GitHub。该存储库由一组 Amazon Quick Sight 开发人员维护。
- 从下载最新的嵌入式 SDK 版本https://www.npmjs.com/package/amazon-quicksight-embedding-sdk。
- 如果您使用npm JavaScript 依赖关系，请通过运行以下命令下载并安装它。

```
npm install amazon-quicksight-embedding-sdk
```

使用GetSessionEmbedUrl（旧 API）嵌入 Amazon Quick Sight 控制台

> **Important**
>
> Amazon Quick Sight 推出了用于嵌入分析的新 API：GenerateEmbedUrlForAnonymousUser和GenerateEmbedUrlForRegisteredUser。您仍然可以使用GetDashboardEmbedUrl和 GetSessionEmbedUrl API 来嵌入仪表板和 Amazon Quick Sight 控制台，但它们不包含最新的嵌入功能。有关最新的嵌入体验，请参阅将 Amazon Quick Sight 分析嵌入到您的应用程序中。

适用于：企业版

目标受众：Amazon Quick 开发者

在以下各节中，您可以找到有关如何在自定义品牌创作门户中为使用 API 的注册用户提供 Amazon Quick Sight 控制台体验的`GetSessionEmbedUrl`详细信息。

主题

- 步骤 1：设置权限
- 步骤 2：获取附带身份验证代码的 URL
- 步骤 3：嵌入控制台会话 URL

步骤 1：设置权限

> **Important**
>
> Amazon Quick Sight 推出了用于嵌入分析的新 API：`GenerateEmbedUrlForAnonymousUser`和`GenerateEmbedUrlForRegisteredUser`。您仍然可以使用`GetDashboardEmbedUrl`和 `GetSessionEmbedUrl` API 来嵌入仪表板和 Amazon Quick Sight 控制台，但它们不包含最新的嵌入功能。有关最新的嵌入体验，请参阅将 Amazon Quick Sight 分析嵌入到您的应用程序中。

在下节中，您可以了解如何设置后端应用程序或 Web 服务器的权限。该任务需要具有 IAM 的管理访问权限。

每个访问 Amazon Quick Sight 的用户都扮演一个角色，该角色授予他们 Amazon Quick Sight 访问权限和控制台会话权限。为此，请在您的 Amazon 账户中创建一个 IAM 角色。将一个 IAM 策略与该角色相关联，以便为担任该角色的任何用户提供权限。添加`quicksight:RegisterUser`权限以确保读者能够以只读方式访问 Amazon Quick Sight，并且无法访问任何其他数据或创建功能。IAM 角色还需要提供检索控制台会话 URL 的权限。为此，请添加 `quicksight:GetSessionEmbedUrl`。

以下示例策略提供了可用于 `IdentityType=IAM` 的这些权限。

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": "quicksight:RegisterUser",
      "Resource": "*",
```

```
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": "quicksight:GetSessionEmbedUrl",
      "Resource": "*",
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
```

以下示例策略提供了检索控制台会话 URL 的权限。如果您在用户访问嵌入式会话之前创建用户，则可以使用不具有 quicksight:RegisterUser 的策略。

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "quicksight:GetSessionEmbedUrl"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

如果您使用 QUICKSIGHT 作为您的 identityType，并提供用户的 Amazon 资源名称（ARN），则还需要在策略中允许 quicksight:GetAuthCode 操作。以下示例策略提供了此权限。

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```

```
      "Action": [
        "quicksight:GetSessionEmbedUrl",
        "quicksight:GetAuthCode"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

您应用程序的 IAM 身份必须具有关联的信任策略，才允许访问您刚创建的角色。这意味着，当用户访问您的应用程序时，您的应用程序可以代表用户担任该角色并在 Amazon Quick Sight 中配置用户。以下示例显示了一个名为 embedding_quicksight_console_session_role 的角色，该角色将前面的示例策略作为其资源。

有关 OpenId Connect 或 SAML 身份验证的信任策略的更多信息，请参阅 IAM 用户指南 的以下部分：

- 创建用于 Web 联合身份验证或 OpenID Connect 联合身份验证的角色（控制台）
- 创建用于 SAML 2.0 联合身份验证的角色（控制台）

步骤 2：获取附带身份验证代码的 URL

> **Important**
>
> Amazon Quick Sight 推出了用于嵌入分析的新 API：GenerateEmbedUrlForAnonymousUser和GenerateEmbedUrlForRegisteredUser。您仍然可以使用GetDashboardEmbedUrl和 GetSessionEmbedUrl API 来嵌入仪表板和 Amazon Quick Sight 控制台，但它们不包含最新的嵌入功能。有关最新的嵌入体验，请参阅将 Amazon Quick Sight 分析嵌入到您的应用程序中。

在下节中，您可以了解如何对用户进行身份验证，并获取应用程序服务器上的可嵌入控制台会话 URL。

用户访问您的应用程序时，该应用程序代表用户代入 IAM 角色。然后，它会将该用户添加到 Amazon Quick Sight（如果该用户尚不存在）。接下来，其会将标识符作为唯一角色会话 ID 进行传递。

执行上述步骤可确保在 Amazon Quick Sight 中对控制台会话的每个查看者进行唯一的配置。它还实施每个用户的设置，例如，行级别安全性和参数的动态默认值。

以下示例展示了代表用户执行 IAM 身份验证。此代码在您的应用程序服务器上运行。

Java

```
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.BasicAWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProvider;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.quicksight.AmazonQuickSight;
import com.amazonaws.services.quicksight.AmazonQuickSightClientBuilder;
import com.amazonaws.services.quicksight.model.GetSessionEmbedUrlRequest;
import com.amazonaws.services.quicksight.model.GetSessionEmbedUrlResult;

/**
 * Class to call QuickSight Amazon SDK to get url for session embedding.
 */
public class GetSessionEmbedUrlQSAuth {

    private final AmazonQuickSight quickSightClient;

    public GetSessionEmbedUrlQSAuth() {
        this.quickSightClient = AmazonQuickSightClientBuilder
                .standard()
                .withRegion(Regions.US_EAST_1.getName())
                .withCredentials(new AWSCredentialsProvider() {
                                    @Override
                                    public AWSCredentials getCredentials() {
                                        // provide actual IAM access key and secret
 key here
                                        return new BasicAWSCredentials("access-
key", "secret-key");
                                    }

                                    @Override
                                    public void refresh() {}
                                }
                )
                .build();
    }

    public String getQuicksightEmbedUrl(
            final String accountId, // YOUR Amazon ACCOUNT ID
```

```
            final String userArn // REGISTERED USER ARN TO USE FOR EMBEDDING.
 REFER TO GETEMBEDURL SECTION IN DEV PORTAL TO FIND OUT HOW TO GET USER ARN FOR A
 QUICKSIGHT USER
    ) throws Exception {
        GetSessionEmbedUrlRequest getSessionEmbedUrlRequest = new
 GetSessionEmbedUrlRequest()
                .withAwsAccountId(accountId)
                .withEntryPoint("/start")
                .withUserArn(userArn);

        GetSessionEmbedUrlResult sessionEmbedUrl =
 quickSightClient.getSessionEmbedUrl(getSessionEmbedUrlRequest);

        return sessionEmbedUrl.getEmbedUrl();
    }
}
```

JavaScript

```
global.fetch = require('node-fetch');
const Amazon = require('aws-sdk');

function getSessionEmbedURL(
    accountId, // YOUR Amazon ACCOUNT ID
    userArn, // REGISTERED USER ARN TO USE FOR EMBEDDING. REFER TO GETEMBEDURL
 SECTION IN DEV PORTAL TO FIND OUT HOW TO GET USER ARN FOR A QUICKSIGHT USER
    getEmbedUrlCallback, // GETEMBEDURL SUCCESS CALLBACK METHOD
    errorCallback // GETEMBEDURL ERROR CALLBACK METHOD
    ) {
    const getSessionParams = {
        AwsAccountId: accountId,
        EntryPoint: "/start",
        UserArn: userArn,
        SessionLifetimeInMinutes: 600,
    };

    const quicksightGetSession = new AWS.QuickSight({
        region: process.env.AWS_REGION,
    });

    quicksightGetSession.getSessionEmbedUrl(getSessionParams, function(err, data) {
        if (err) {
            console.log(err, err.stack);
```

```
            errorCallback(err);
        } else {
            const result = {
                "statusCode": 200,
                "headers": {
                    "Access-Control-Allow-Origin": "*", // USE YOUR WEBSITE DOMAIN
 TO SECURE ACCESS TO GETEMBEDURL API
                    "Access-Control-Allow-Headers": "Content-Type"
                },
                "body": JSON.stringify(data),
                "isBase64Encoded": false
            }
            getEmbedUrlCallback(result);
        }
    });
}
```

Python3

```
import json
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
import time

# Create QuickSight and STS clients
qs = boto3.client('quicksight',region_name='us-east-1')
sts = boto3.client('sts')

# Function to generate embedded URL
# accountId: YOUR Amazon ACCOUNT ID
# userArn: REGISTERED USER ARN TO USE FOR EMBEDDING. REFER TO GETEMBEDURL SECTION IN
 DEV PORTAL TO FIND OUT HOW TO GET USER ARN FOR A QUICKSIGHT USER
def getSessionEmbedURL(accountId, userArn):
    try:
        response = qs.get_session_embed_url(
            AwsAccountId = accountId,
            EntryPoint = "/start",
            UserArn = userArn,
            SessionLifetimeInMinutes = 600
        )

        return {
            'statusCode': 200,
```

```
            'headers': {"Access-Control-Allow-Origin": "*", "Access-Control-Allow-
Headers": "Content-Type"},
            'body': json.dumps(response),
            'isBase64Encoded':  bool('false')
        }
    except ClientError as e:
        print(e)
        return "Error generating embeddedURL: " + str(e)
```

Node.js

以下示例显示了可在应用服务器上使用的 JavaScript (Node.js) 来获取嵌入式控制台会话的 URL。您可以在网站或应用程序中使用该 URL 来显示控制台会话。

Example

```
const Amazon = require('aws-sdk');
            const https = require('https');

            var quicksight = new AWS.Service({
                apiConfig: require('./quicksight-2018-04-01.min.json'),
                region: 'us-east-1',
            });

            quicksight.GetSessionEmbedUrl({
                'AwsAccountId': '111122223333',
                'EntryPoint': 'https://url-for-console-page-to-open',
                'SessionLifetimeInMinutes': 600,
                'UserArn': 'USER_ARN'

            }, function(err, data) {
                console.log('Errors: ');
                console.log(err);
                console.log('Response: ');
                console.log(data);
            });
```

Example

```
//The URL returned is over 900 characters. For this example, we've shortened the
 string for
            //readability and added ellipsis to indicate that it's incomplete.
                                { Status: 200,
```

```
              EmbedUrl: 'https://dashboards.example.com/
embed/620bef10822743fab329fb3751187d2d…
              RequestId: '7bee030e-f191-45c4-97fe-d9faf0e03713' }
```

.NET/C#

以下示例显示了。 NET/C# 您可以在应用服务器上使用它来获取嵌入式控制台会话的 URL。您可以在网站或应用程序中使用该 URL 来显示控制台。

Example

```
            var client = new AmazonQuickSightClient(
                AccessKey,
                SecretAccessKey,
                sessionToken,
                Amazon.RegionEndpoint.USEast1);
            try
            {
                Console.WriteLine(
                    client.GetSessionEmbedUrlAsync(new GetSessionEmbedUrlRequest
                    {
                'AwsAccountId': '111122223333',
                'EntryPoint': 'https://url-for-console-page-to-open',
                'SessionLifetimeInMinutes': 600,
                'UserArn': 'USER_ARN'
                        AwsAccountId = 111122223333,
                        EntryPoint = https://url-for-console-page-to-open,
                        SessionLifetimeInMinutes = 600,
                        UserArn = 'USER_ARN'
                    }).Result.EmbedUrl
                );
            } catch (Exception ex) {
                Console.WriteLine(ex.Message);
            }
```

Amazon CLI

要代入该角色，请选择以下 Amazon Security Token Service (Amazon STS) API 操作之一：

- AssumeRole— 当您使用 IAM 身份代入角色时，请使用此操作。
- AssumeRoleWithWebIdentity— 当您使用 Web 身份提供商对用户进行身份验证时，请使用此操作。

- AssumeRoleWithSaml— 当您使用 SAML 对用户进行身份验证时，请使用此操作。

以下示例显示了用于设置 IAM 角色的 CLI 命令。该角色需要为 quicksight:GetSessionEmbedUrl 启用权限。如果您在用户首次打开 Amazon Quick Sight 时采用即时方法添加用户，则还需要为该角色启用权限。quicksight:RegisterUser

```
aws sts assume-role \
     --role-arn "arn:aws:iam::111122223333:role/embedding_quicksight_dashboard_role"
 \
     --role-session-name john.doe@example.com
```

assume-role 操作返回三个输出参数：访问密钥、私有密钥和会话令牌。

> **Note**
>
> 如果在调用 AssumeRole 操作时遇到 ExpiredToken 错误，可能是因为之前的 SESSION TOKEN 仍在环境变量中。通过设置以下变量可以解决这一问题：
>
> - AWS_ACCESS_KEY_ID
> - AWS_SECRET_ACCESS_KEY
> - AWS_SESSION_TOKEN

以下示例说明了如何在 CLI 中设置这三个参数。如果您使用 Microsoft Windows 计算机，请使用 set 而不是 export。

```
export AWS_ACCESS_KEY_ID     = "access_key_from_assume_role"
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY = "secret_key_from_assume_role"
export AWS_SESSION_TOKEN     = "session_token_from_assume_role"
```

如果运行这些命令，则会将访问您的网站的用户的角色会话 ID 设置为 embedding_quicksight_console_session_role/john.doe@example.com。角色会话 ID 由 role-arn 中的角色名称和 role-session-name 值组成。每个用户使用唯一的角色会话 ID 可以确保为每个用户设置相应的权限。此外，它还能避免任何用户访问限制。限制是一项安全功能，可防止同一个用户从多个位置访问 Amazon Quick Sight。

角色会话 ID 也将成为 Amazon Quick Sight 中的用户名。您可以使用此模式提前在 Amazon Quick Sight 中配置用户，或者在他们首次访问控制台会话时对其进行配置。

以下示例显示了可用于预置用户的 CLI 命令。有关RegisterUserDescribeUser、和其他 Amazon Quick Sight API 操作的更多信息，请参阅 Amazon Quick Sight API 参考。

```
aws quicksight register-user \
     --aws-account-id 111122223333 \
     --namespace default \
     --identity-type IAM \
     --iam-arn "arn:aws:iam::111122223333:role/embedding_quicksight_dashboard_role"
 \
     --user-role READER \
     --user-name jhnd \
     --session-name "john.doe@example.com" \
     --email john.doe@example.com \
     --region us-east-1 \
     --custom-permissions-name TeamA1
```

如果用户通过 Microsoft AD 进行身份验证，则无需使用 `RegisterUser` 进行设置。相反，他们应该在首次访问 Amazon Quick Sight 时自动订阅。对于 Microsoft AD 用户，您可以使用 `DescribeUser` 获取用户 ARN。

当用户首次访问 Amazon Quick Sight 时，您也可以将该用户添加到相应的群组中。以下示例显示了将用户添加到组的 CLI 命令。

```
aws quicksight create-group-membership \
     --aws-account-id=111122223333 \
     --namespace=default \
     --group-name=financeusers \
     --member-name="embedding_quicksight_dashboard_role/john.doe@example.com"
```

现在，您的应用程序的用户也是 Amazon Quick Sight 的用户，并且可以访问 Amazon Quick Sight 控制台会话。

最后，要获取控制台会话的签名 URL，请从应用程序服务器中调用 `get-session-embed-url`。此操作会返回可嵌入控制台会话 URL。以下示例展示了如何使用服务器端调用为通过 Amazon Managed Microsoft AD 或 Single Sign-on（IAM Identity Center）进行身份验证的用户获取嵌入式控制台会话的 URL。

```
aws quicksight get-dashboard-embed-url \
     --aws-account-id 111122223333 \
     --entry-point the-url-for--the-console-session \
     --session-lifetime-in-minutes 600 \
```

```
    --user-arn arn:aws:quicksight:us-east-1:111122223333:user/
default/embedding_quicksight_dashboard_role/embeddingsession
```

有关使用该操作的更多信息，请参阅 GetSessionEmbedUrl。您可以在自己的代码中使用该 API 操作和其他操作。

步骤 3：嵌入控制台会话 URL

> **Important**
>
> Amazon Quick Sight 推出了用于嵌入分析的新 API：GenerateEmbedUrlForAnonymousUser和GenerateEmbedUrlForRegisteredUser。您仍然可以使用GetDashboardEmbedUrl和 GetSessionEmbedUrl API 来嵌入仪表板和 Amazon Quick Sight 控制台，但它们不包含最新的嵌入功能。有关最新的嵌入体验，请参阅将 Amazon Quick Sight 分析嵌入到您的应用程序中。

在下一节中，您可以了解如何使用 Amazon Quick Sight 嵌入软件开发工具包 (JavaScript) 将第 3 步中的控制台会话 URL 嵌入到您的网站或应用程序页面中。通过使用该开发工具包，您可以执行以下操作：

- 将控制台会话置于 HTML 页面上。
- 将参数传入控制台会话。
- 使用为应用程序自定义的消息处理错误状态。

调用 GetSessionEmbedUrl API 操作获取可嵌入应用程序的 URL。该 URL 的有效期为 5 分钟，生成的会话的有效期为 10 个小时。该 API 操作为 URL 提供 auth_code 以启用单点登录会话。

下面显示了 get-dashboard-embed-url 的示例响应：

```
//The URL returned is over 900 characters. For this example, we've shortened the string
 for
//readability and added ellipsis to indicate that it's incomplete.
{
     "Status": "200",
     "EmbedUrl": "https: //dashboards.example.com/
embed/620bef10822743fab329fb3751187d2d...",
     "RequestId": "7bee030e-f191-45c4-97fe-d9faf0e03713"
```

```
}
```

使用 Amazon Quick Sight Embedding SDK 或将此 URL 添加到 iframe 中，将此控制台会话嵌入到您的网页中。如果您设置了固定的高度和宽度数字（以像素为单位），Amazon Quick Sight 会使用这些数字，并且不会在窗口大小调整时更改视觉效果。如果您设置相对的百分比高度和宽度，Amazon Quick Sight 会提供响应式布局，该布局会随着窗口大小的变化而进行修改。通过使用 Amazon Quick Sight Embedding SDK，您还可以控制控制台会话中的参数，并接收有关页面加载完成和错误的回调。

以下示例演示了如何使用生成的 URL。此代码在您的应用程序服务器上生成。

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <title>Basic Embed</title>

    <script src="./quicksight-embedding-js-sdk.min.js"></script>
    <script type="text/javascript">
        var dashboard;

        function embedDashboard() {
            var containerDiv = document.getElementById("embeddingContainer");
            var options = {
                // replace this dummy url with the one generated via embedding API
                url: "https://us-east-1.quicksight.aws.amazon.com/sn/dashboards/
dashboardId?isauthcode=true&identityprovider=quicksight&code=authcode",
                container: containerDiv,
                scrolling: "no",
                height: "700px",
                width: "1000px",
                footerPaddingEnabled: true
            };
            dashboard = QuickSightEmbedding.embedDashboard(options);
        }
    </script>
</head>

<body onload="embedDashboard()">
    <div id="embeddingContainer"></div>
</body>

</html>
```

要使此示例起作用，请务必使用 Amazon Quick Sight Embedding SDK 将嵌入式控制台会话加载到您的网站上 JavaScript。要获取副本，请执行下列操作之一：

- 从中下载 Amazon Quick Sight 嵌入 SDK GitHub。该存储库由一组 Amazon Quick Sight 开发人员维护。
- 从下载最新的嵌入式 SDK 版本https://www.npmjs.com/package/amazon-quicksight-embedding-sdk。
- 如果您使用npm JavaScript 依赖关系，请通过运行以下命令下载并安装它。

```
npm install amazon-quicksight-embedding-sdk
```

使用 Amazon 快速研究

Amazon Quick Research 是 Amazon Quick 的一项功能，它使您能够通过分析多个数据源和生成详细报告来进行全面研究。Quick Research 使用人工智能来帮助您收集、分析和综合来自各种来源的信息，包括网络搜索、上传的文件、连接的数据空间、知识库、操作和第三方数据提供商。

借助 Quick Research，您可以定义研究目标，选择相关的数据源，并接收带有适当引文和来源追踪的 AI-generated 研究报告。这可以帮助您根据对可用信息的全面分析做出明智的决定。

你可以用 “快速研究” 做什么

Quick Research 支持各种研究活动和用例：

- 市场研究和竞争分析
- 文献综述和学术研究
- 商业情报和趋势分析
- 产品研究和功能比较
- 政策与监管研究
- 技术文档和最佳实践研究
- 客户见解和反馈分析
- 行业报告和白皮书综合

Quick Research 可自动从多个来源收集信息，分析内容，并以结构化格式呈现带有适当引文和来源参考文献的发现，从而帮助您节省时间。

开始新的研究

在 Amazon Quick Research 中创建新的研究项目涉及一个结构化的工作流程，该工作流程将指导您从最初的目标设定到最终报告的生成。此过程可确保全面的研究覆盖范围，同时保持对特定目标的关注。

输入研究目标

创建新研究项目的第一步是确定您的研究目标。精心撰写的研究目标有助于 Quick Research 了解你在寻找哪些信息，并指导人工智能选择相关来源并生成有针对性的结果。

输入您的研究目标

1. 在主导航栏中，选择 “研究”。
2. 在 “快速研究” 界面中，选择 “新研究”。
3. 在 “研究目标” 字段中，输入您要研究的内容的清晰描述。

   使您的研究目标具体而详细。例如，包括以下内容：

   - 你在研究什么以及为什么
   - 什么行业、地区和时间框架
   - 任何数据源，例如仪表板、文档或互联网资源
   - 关键关注领域，例如指标、竞争对手和趋势

   用几句话分享您的研究目标，描述您的目标、框架、预期结果以及任何其他基本信息，包括您的行业背景和任何具体要求或限制。

   示例：“评估我们企业可持续发展投资组合的可再生能源投资机会，以支持2025年第一季度的资本配置决策。我们将在北美市场分配5000万美元，投资期限为7年。关注2023-2024年业绩数据中的太阳能、风能和电池存储领域。关键指标：内部收益率预测、监管激励措施影响、市场增长趋势和风险调整后回报。成本敏感性至关重要——优先考虑每兆瓦容量低于200万美元的解决方案。”

   您还可以在目标中引用内部数据源。例如：“主要根据知识库中的文档：'Renewable_Portfolio_Performance_2024.pdf'中的内部投资分析进行研究：'投资研究'，该文件已添加到Space：'财务分析'中，以及仪表板：'可持续发展投资组合仪表板'中的图表：'投资业绩趋势'。利用网络研究来补充我们内部数据中未涵盖的最新政策变化、新兴的技术成本和竞争对手的策略。”
4. （可选）选择 “研究模式” 按钮以选择研究模式。可用模式如下：

   - 快速-在大约 4-7 分钟内完成研究。此模式适用于快速见解和时间敏感的研究需求。
   - 深度 — 在大约 20-30 分钟内完成研究。此模式可提供更全面的分析，适用于需要更深入研究的复杂研究课题。
5. 输入研究目标后，选择要在研究材料中使用的材料，然后选择查看计划以查看计划草案，或者选择开始研究以立即开始研究。

撰写良好研究目标的技巧

请遵循以下指导方针来制定有效的研究目标：

- 具体说明你想学习或理解的内容
- 包括与您的行业、市场或领域相关的背景信息
- 如果相关，请指定时间范围（例如，“近期趋势”、“2024 年数据”）
- 提及研究的预期用途（例如，“用于战略规划”、“为产品决策提供依据”）
- 使用清晰、简洁的语言，避免使用含糊不清的术语
- 包括您想要探索的任何特定方面或角度

精心撰写的研究目标示例：“分析医疗保健领域采用人工智能的现状，重点关注2024-2025年的诊断成像应用、监管挑战和市场机会。”

选择研究材料

定义研究目标后，您可以选择 Quick Research 将用于收集信息的数据源。设置您的偏好并控制 Quick Research 使用的来源。包括文件、网络搜索偏好、公司资产以及高级和公共数据集。

选择研究材料

1. 在材料选择界面中，查看可用的数据源选项。
2. 选择要包含的材料类型：
   a. 切换 Web 搜索以包含在线资源
   b. 选择 “文件上传” 以添加特定文档

      为了获得最佳结果，请附上与您的研究目标最相关的关键文档。添加更多材料可能会增加研究时间，导致见解不那么集中。

      如果你正在处理较大的馆藏，可以考虑使用 Spaces 来整理和优化大量的研究材料，以获得更好的结果。
   c. 选择 Quick asset s，在您的研究中包括数据空间、仪表板、知识库和集成。有关创建和管理数据空间的更多信息，请参阅使用 Amazon 快捷空间进行整理和协作。
   d. 选择第三方数据，整合来自优质数据集和可信公共数据源的数据，以增强您的研究。有关更多信息，请参阅 the section called “使用第三方数据进行研究”。
3. 选择 “查看计划”，在开始研究计划之前审阅研究计划草案，或者选择 “开始研究” 以立即开始研究。

网页搜寻

启用网络搜索以允许 Quick Research 从公开的在线来源收集信息。这包括学术论文、行业报告、新闻文章和其他与您的研究目标相关的网络内容。

Amazon Quick 使用互联网来改善您的搜索结果。网络搜索查询的处理地点可能与您的主要区域 Amazon Web Services 区域 不同。有关更多信息，请参阅 ???。

要优先考虑或避开某些网站，您可以展开网络搜索部分，输入首选网站列表和要避开的网站列表。这两个字段均为可选字段，最多可包含 3,500 个字符。

我们建议您提供网域列表（例如`example.com`），但也可以包括网站类型，例如`government websites`或`blogs`。如果您输入类似的网站地址`example.com/path/to/specific/page`，则该地址将缩短为`example.com`，因此您无需为单个域名输入多个网站。

> **Note**
>
> 在首选网站列表中添加域名并不能保证该网站将被用于研究。可能不使用的网站包括：该网站位于付费专区后面，该网站不允许代理访问，或者发现该网站的内容不如其他网站那么相关。

上传的文件

上传您希望 Quick Research 在研究过程中分析的特定文档、PDF、电子表格或其他文件。当您有与您的研究目标直接相关的特定来源或文档时，这很有用。

上传文件

1. 选择 “上传” 打开 “文件上传” 窗口。
2. 使用以下方法之一添加文件：
   a. 选择 “添加文件”，在 “文件资源管理器” 中导航到您的文件
   b. 将最多 20 个文件拖放到上传区域

   如果你需要在研究中包含超过 20 个文件，可以考虑改为在 Spaces 中整理它们。
3. 选择完文件后，选择 “完成”。

可接受的文件格式包括.pdf、.txt、.doc、.xls 和.csv 文件。每个文件的文件大小限制为 25MB。

快速资产

将 Quick Research 连接到您现有的数据空间，以便在您的研究中包含内部文档、报告、知识库和集成。您可以将外部 Web 资源与组织的专有信息相结合。Quick Research 还可以通过快速操作连接器获取数据，使其能够在研究过程中从连接的系统中提取实时数据。

为了获得最佳结果，请考虑为您的特定研究问题选择最相关的资产。选择 “浏览”，从 “快速” 中添加资源。

添加快捷资产

1. 选择 “浏览”，在右侧窗格中打开 “添加资产” 窗口。
2. 从可用的资源类型选项卡中选择：
    a. 最近-最近访问的资产
    b. 空间-可用数据空间（最多 2 个选项）
    c. 控制面板-仪表板资源（最多 2 个选项）
    d. 主题-主题资源（最多 2 个选项）
    e. 知识库-知识库资源
    f. 集成-可以从连接的系统获取实时数据的操作连接器
3. 查看可用资产，其中显示每项资产的名称、所有者和上次修改日期和时间。
4. 选择要包含在研究中的资产。
5. 指定完所有资源后，选择 “添加”。

审查并最终确定研究计划

在 Quick Research 开始收集和分析信息之前，您有机会审查和完善您的研究计划。此步骤有助于确保研究满足您的特定需求和期望。

审查并最终确定您的研究计划

1. 查看右侧修订计划窗格中的 AI-generated 建议，以改进您的研究计划。
2. （可选）要进行修改，请在 “我应该如何更改计划？” 中输入您的更改 字段。您可以添加注释和注释，为 AI 提供其他背景信息或具体说明，例如澄清要强调的特定方面、指定排除项或提供特定领域的指导，以帮助生成更相关的结果。
3. 选择 “修订计划”，使用您的修订版更新计划。

4. 选择 “开始研究” 以开始分析过程。

研究建议

Quick Research 会分析您的研究目标和选定的材料，为改进您的研究计划提供明智的建议。这些建议显示在 “修订计划” 窗格中，可能包括其他数据源、精细的搜索词或研究问题的替代方法。

例如，如果您的研究目标是食品行业的可持续包装，则建议可能包括指定用于监管分析的地理区域，确定需要保持温度的特定食品类型，或者为成本比较分析提供预算限制。

修订历史记录

修订历史记录部分跟踪审核过程中对您的研究计划所做的所有更改。这使您可以查看应用了哪些修改，并记录了您的研究计划是如何演变的。

查看研究报告

一旦你选择创建研究，Quick Research 将完成一系列研究任务。研究通常需要 20-40 分钟才能完成。该窗口显示完成百分比以及 Quick Research 正在处理的特定任务以及每项研究任务正在使用哪些来源。

Quick Research 完成分析后，您可以查看综合了来自所有选定来源的信息的综合研究报告。该报告以结构化格式介绍调查结果，并附有支持证据和来源参考文献。

您可以使用顶部的下载按钮将报告下载为 PDF 或 Word 文档。右上角还有一个 “汇总” 按钮。有关更多信息，请参阅 the section called “总结研究”。您也可以选择阅读模式来隐藏侧边栏并专注于报告内容。

当您准备好与他人分享您的研究成果时，请使用 “共享” 按钮。有关更多信息，请参阅 the section called “分享研究成果”。如果您想在共享之前进一步完善研究，则可以对报告进行更新和迭代。有关更多信息，请参阅 the section called “更新研究”。

在左侧窗格中，在您的研究目标下方，您可以看到一个 “主题” 选项卡，该选项卡列出了报告的主要部分，并允许您浏览报告的主要部分。

窗口右侧的 “研究” 窗格最多可接受 400 个字符的评论。您现在可以添加将排队等候修订的评论，因为这些评论需要Quick Research进行更深入的调查。

查看引文

在整份报告中，都有带编号的引文。点击引文会显示一个弹出窗口，其中包含来源文章和指向来源页面的超链接。

理解陈述

您也可以单击 “了解陈述” 图标（三条水平线和一个加号）以启动解释窗口，显示报告中的陈述是如何确定的，包括证据摘要和结论明细。

更新研究

研究是一个迭代过程，通常需要根据新的发现或不断变化的要求进行完善和更新。Quick Research 提供了灵活的工具，可以修改您的研究目标，整合其他来源，并通过版本管理跟踪更改。

进行更新

查看初始研究报告后，您可以进行更新以完善和改进结果。Quick Research 提供了多种提供反馈和请求修改的方式，以更好地满足您的需求。

将所有评论添加到 “研究” 窗格的队列后，右上角的 “修改” 按钮就会变为可用。当你选择 “修订” 时，你会看到一条消息，提示 “审阅修订已开始”。Quick Research 会根据你的新评论重新开始研究任务，分析现有报告的结构和内容，以确定如何应用你的评论。

修订完成后，版本将递增至版本 2。

In-line 反馈

通过突出显示您要评论的单词或章节，对研究报告中的各个部分或发现提供具体的反馈。 In-line 反馈允许您在不影响整个文档的情况下请求对报告的特定部分进行澄清、更多详细信息或更正。

高级反馈

就研究的总体方向、重点或方法提交更广泛的反馈。 High-level 当您想要调整研究范围、更改重点或要求对整份报告进行额外分析时，反馈非常有用。

研究版本

Quick Research 会在您进行更新和完善时维护您的研究报告的各个版本。此版本控制系统允许您跟踪更改，比较不同的迭代，并在需要时恢复到以前的版本。

每次您提交反馈或请求更新时，Quick Research 都会创建报告的新版本，同时保留以前的版本。您可以查看版本历史记录，比较版本间的更改，并选择使用哪个版本作为最终报告。

版本管理可帮助您对研究过程保持清晰的审计跟踪，并确保您不会从早期工作迭代中丢失宝贵的见解。

总结研究

完成研究报告后，您可以为不同的受众创建有针对性的摘要。要访问摘要功能，请选择研究报告右上角的 “摘要” 按钮。

Quick Research 提供多种摘要格式，以帮助您在不同的背景下向不同的受众展示您的发现。选择最适合您的预期用途和受众需求的摘要类型。

在 “选项” 选项卡中，您可以选择通过输入最多 5,000 个字符来创建自定义摘要，说明您想要的汇总方式，或者选择两种预设摘要样式之一：

- 内容提要- VP-oriented 语气，最多 2 页，无引文
- 一般分享- Business-friendly 语气，最多 6 页，必备引文

选择摘要样式后，可以选择 “开始” 开始生成摘要。“上一页” 选项卡显示之前的摘要报告。您可以使用顶部的下载按钮将摘要下载为 PDF 或 Word。

自定义摘要

输入最多 5,000 个字符，说明你想如何总结自己的研究，从而创建量身定制的摘要。自定义摘要允许您为特定用例指定要强调的关键点、长度和重点区域。

执行摘要

用 VP-oriented 语气生成一份简洁的执行摘要，最多不超过 2 页，没有引文。这种格式提供了适合高级领导层和决策者的最重要的发现和建议。

一般分享

以商业友好的语气创建一份全面的摘要文档，最多 6 页，并包含必要的引文。这种格式平衡了团队演示文稿和利益相关者简报的深度与可访问性。

分享研究成果

完成研究后，您可以下载各种格式的研究报告或与他人共享。Amazon Quick Research 为下载和共享您的研究结果提供了灵活的选项。

下载研究报告

您可以以多种格式导出您的研究成果，以满足不同的需求和工作流程。

导出到 PDF

PDF 格式非常适合共享格式化文档，这些文档可在不同的设备和平台上保持其外观。

要将您的研究导出为 PDF，请执行以下操作：

- 导航到您已完成的研究报告
- 从 “选项” 菜单中选择 “下载”
- 选择 PDF 作为导出格式
- PDF 文件将生成并下载到您的设备上

导出到 Word

Word 格式允许使用 Microsoft Word 或兼容的应用程序进行进一步的编辑和协作。

要将您的研究导出为 Word 格式，请执行以下操作：

- 导航到您已完成的研究报告
- 从 “选项” 菜单中选择 “下载”
- 选择 Word 作为导出格式
- 将生成 Word 文档并将其下载到您的设备上

与利益相关者分享研究成果

Quick Research 提供了多种与同事和利益相关者共享研究成果的方法，从而实现协作和知识分发。

要分享您的研究，请执行以下操作：

- 打开你想分享的研究报告
- 从 “选项” 菜单中选择 “共享”
- 从可用选项中选择您的首选共享方式
- 根据需要配置共享权限和访问级别

- 将分享链接或邀请发送给您的目标收件人

共享研究保留了所有格式、引文和互动元素，允许接收者查看完整的研究体验。

使用快速流程实现研究自动化

Amazon Quick Research 可以集成到快速流程中，以自动执行您的研究工作流程。这使您可以标准化研究流程，安排定期的研究报告，并在整个组织中共享经过验证的研究方法。

何时在快速流程中使用研究成果

当你需要做以下事情时，可以考虑使用 Quick Research 作为流程步骤：

- 通过创建可重复使用的工作@@ 流程来标准化整个团队的研究流程
- 安排在特定时间（例如每周一上午 8 点）运行的自动研究
- 根据研究结果@@ 触发下游操作，例如更新 Salesforce 中的记录或在 Jira 中创建任务

开始使用

要将 Quick Research 添加为流程中的一个步骤，您需要配置一个研究代理来定义您的研究目标、选择数据源并可选择接受用户输入。然后，研究结果可用于推动工作流程中的后续操作。

有关详细说明，请参阅研究。

在 Amazon 快速研究中使用第三方数据

Amazon Quick Research 与第三方数据提供商（例如 FactSet IDC 和标普全球）集成。下表显示了当前的提供商列表。高级数据提供商需要许可证才能访问其数据，而公共数据提供商则不需要许可证。

您可以在研究中使用多个第三方数据提供商。代理将根据其相关性来决定使用哪些来源。

数据提供商	类别	描述
FactSet	高级	FactSetAccess值得信赖的股票价格、新闻、事件、成绩单、基本面和共识估计——提供 AI-driven 见解。

数据提供商	类别	描述
IDC	高级	IDC Connector 将经过验证的技术市场情报带入 Quick Research，以获得更快、更深入、更可信的见解。
标普全球能源	高级	标普全球能源数据提供涵盖大宗商品和能源的 AI Ready 市场洞察，每隔 30 分钟刷新一次，包含丰富的元数据。
标普全球市场情报	高级	查询标普全球数据集：Capital IQ 财务、市场数据、成绩单和证券。为金融服务团队节省时间
美国专利	Public	来自美国PTO的20年美国专利
PubMed	Public	数百万篇生物医学和生命科学文章发表于 PubMed

主题

- 在快速研究中使用第三方数据 (FactSet)
- 在快速研究 (IDC) 中使用第三方数据
- 在 Quick Research（标普全球能源）中使用第三方数据
- 在 Quick Research（标普全球市场情报）中使用第三方数据
- 在快速研究中使用第三方数据（美国专利）
- 在“快速研究”中使用第三方数据 (PubMed)

在快速研究中使用第三方数据 (FactSet)

FactSetAccess值得信赖的股票价格、基本面、事件、新闻、成绩单、定价和共识估算——无缝交付，以获取 AI-driven 见解。凭借全面的覆盖范围和可靠的数据， FactSet 支持更明智的财务分析、决策和创新。

- 全球价格 ——全球股票的 End-of-day 定价数据、回报、公司行动、股息和已发行股票
- 基本面 ——监管文件中的公司财务报表、比率和 business/geographic 细分市场数据
- 共识估计 ——收益预期、意外数据和 buy/hold /卖出评级共识

- 成绩单 — 公司活动数据和相应的成绩单
- StreetAccount 新闻 — 精心策划的实时市场动态新闻和摘要

设置集成

此集成需要订阅 FactSet。 FactSet 需要授权您的帐户，并且拥有 Quick Enterprise 订阅的人员（通常是管理员或负责贵组织订阅 FactSet 数据的任何人）需要设置集成。

然后，可以与组织中本应具有访问权限的其他人共享该集成。以下说明更详细地描述了这些步骤。

要 FactSet 在 Quick 中使用，您（或您所在组织中的某人）需要：

1. 请AWS.QR.Partnership通过 @factset .com 联系 FactSet 以获取访问权限。
2. 为创建快速集成 FactSet。
   a. 打开 “研究” 页面，然后选择 “新研究”。
   b. 在 “研究资料” 部分，找到第三方数据，然后选择 “浏览” 以显示支持的第三方数据集成的列表。
   c. 在列表中找到该集成，然后选择 Connect。这将显示一个弹出窗口，其中包含这些设置步骤的摘要。选择继续。
   d. 输入名称和描述。
   e. 对于客户端 ID，请提供您从中获得的客户端 ID FactSet。
   f. 对于其他与身份验证相关的字段，您可以使用每个输入字段下方可见的建议。
3. 与组织中本应具有访问权限的任何其他人共享集成。

在 “快速研究” 中使用集成

这些说明假设您已经设置了集成（参见上面的详细信息），或者您的组织中的某人设置了集成并与您共享。

要在快速研究中使用此集成，请执行以下操作：

1. 导航到 “快速研究” 页面，然后选择 “新研究”。
2. 在左侧的 “研究材料” 下，有一个名为 “第三方数据” 的部分。选择 “浏览” 按钮以显示支持的集成列表。
3. 如果您需要登录，则状态列中会有一个 “登录” 按钮。选择此按钮将打开一个新选项卡，您可以在其中登录。登录后，使用 “快速研究” 返回选项卡。
4. 选中要使用的集成对应的复选框。

在快速研究 (IDC) 中使用第三方数据

IDC Connector 将 IDC 行业领先的技术研究和市场情报直接集成到 Amazon Quick Research 中，使企业用户能够在几分钟内生成更深入、更可信的见解。通过这种集成，Quick Research用户可以安全地访问IDC的可信数据，包括市场预测、供应商评估和新兴技术分析，以及他们自己的企业数据和公共网络资源。

设置集成

此集成需要订阅 IDC。IDC 需要为您的账户启用 API 访问权限，并且拥有 Quick 企业版订阅的人员（通常是管理员或负责贵组织订阅 IDC 的任何人）需要设置集成和知识库。然后，可以与组织中本应具有访问权限的其他人共享知识库。以下说明更详细地描述了这些步骤。

> **Important**
>
> 创建 IDC 知识库会产生存储和索引成本。您只应为组织创建一个 IDC 知识库，以避免不必要的成本。为避免用户创建重复的知识库，我们建议不要与其他人共享客户端 ID 和客户端密钥。

要在 Quick 中使用 IDC，您（或您所在组织中的某人）需要：

1. 请联系 IDC 以启用 API 访问权限，网址为https://www.idc.com/amazonquickresearch。IDC 将为您提供客户端 ID 和客户机密钥。
2. 为 IDC 创建集成：
   a. 打开 “研究” 页面，然后选择 “新研究”。
   b. 在 “研究资料” 部分，找到第三方数据，然后选择 “浏览” 以显示支持的第三方数据集成的列表。
   c. 在列表中找到该集成，然后选择 Connect。这将显示一个弹出窗口，其中包含这些设置步骤的摘要。选择继续。
   d. 提供集成的名称和描述。
   e. 使用您从 IDC 收到的客户端 ID 和客户端密钥。
3. 接下来，系统将提示您创建知识库。此步骤可能需要几个小时，具体取决于需要摄取和编制索引的 IDC 数据量。
4. 要与其他人共享知识库，请滚动到集成页面的顶部，选择 IDC 的菜单图标，然后选择共享。您可以与个人用户或群组共享。确保仅与本应有权访问 IDC 数据的用户共享知识库。

在 “快速研究” 中使用集成

这些说明假设您已经设置了集成和知识库（参见上面的详细信息），或者其他人已经设置了集成和知识库并与您共享。

要在快速研究中使用此集成，请执行以下操作：

1. 导航到 “快速研究” 页面，然后选择 “新研究”。
2. 在左侧的 “研究材料” 下，有一个名为 “第三方数据” 的部分。选择 “浏览” 按钮以显示支持的集成列表。
3. 选中要使用的集成的复选框。

在 Quick Research（标普全球能源）中使用第三方数据

标普全球能源数据将成千上万份有关大宗商品和能源市场的文档中的大量文本内容汇总为人工智能就绪数据格式，每30分钟更新一次。它使用户能够就监管挑战、投资机会和贸易流量等一系列主题提出定制问题。

来源包括PDF文档、新闻文章、理由陈述、评论、分析等，全部采用某种格式。 LLM-friendly 这个庞大的数据集包含成千上万个包含元数据、嵌入和引文的文档。文字内容清单侧重于每个主要行业的不同时间范围（从每日新闻到1年展望再到20多年的长期情景视图），按石油、天然气、电力、金属、清洁能源、农业、航运业等订阅套餐细分。

用户可以利用S&P Global的大宗商品和能源市场专业知识，利用这种集成来回答定制的问题。示例提示包括（但不限于）：

- 总结当前原油行业面临的监管挑战，以及它们可能如何影响生产和定价策略。
- 确定2025年及以后印度风力涡轮机行业的主要投资机会，重点介绍该领域正在创新的新兴技术或公司。
- 讨论非洲最近金属开采对环境的影响，并提出该行业可以采用的可持续做法。
- 总结2025年美国天然气管道面临的当前监管挑战，以及这将如何影响到本十年末的美国天然气产量。

设置集成

这种整合需要订阅标准普尔全球能源。标准普尔需要授权您的账户，而拥有Quick企业版订阅的人员（通常是管理员或负责贵组织访问标准普尔数据的任何人）将需要设置集成。然后，此人（“集成所有者”）将与组织中本应具有访问权限的所有人共享集成。以下说明更详细地描述了这些步骤。

要在 Quick 中使用 S&P Global Energy，您（或您所在组织中的某人）需要：

1. 请通过 ai.energy@spglobal.com 联系标准普尔全球，确保您的组织订阅了标准普尔全球能源。标准普尔将为您提供客户ID和客户密钥。
   a. 如果您的组织已经订阅，标准普尔需要启用您的账户，以便您可以在 Quick 中访问这些数据。
   b. 如果您的组织尚未订阅，标准普尔可以帮助您开始免费试用。
2. 为标普全球能源创建快速集成。
   a. 打开 “研究” 页面，然后选择 “新研究”。
   b. 在 “研究资料” 部分，找到第三方数据，然后选择 “浏览” 以显示支持的第三方数据集成的列表。
   c. 在列表中找到该集成，然后选择 Connect。这将显示一个弹出窗口，其中包含这些设置步骤的摘要。选择继续。
   d. 输入集成的名称和描述。你可以输入任何你想要的内容，以帮助你以后识别此集成。
   e. 输入标准普尔提供的客户ID和客户密钥。
   f. 对于其余字段，您可以使用每个输入字段下方显示的建议值。
3. 与组织中本应具有访问权限的任何其他人共享集成。

在 “快速研究” 中使用集成

这些说明假设您已经设置了集成（参见上面的详细信息），或者您的组织中的某人设置了集成并与您共享。

要在快速研究中使用此集成，请执行以下操作：

1. 导航到 “快速研究” 页面，然后选择 “新研究”。
2. 在左侧的 “研究材料” 下，有一个名为 “第三方数据” 的部分。选择 “浏览” 按钮以显示支持的集成列表。
3. 如果您需要登录，则状态列中会有一个 “登录” 按钮。选择此按钮将打开一个新选项卡，您可以在其中登录。登录后，使用 “快速研究” 返回选项卡。
4. 选中要使用的集成对应的复选框。

在 Quick Research（标普全球市场情报）中使用第三方数据

使用标普全球用于Kensho LLM-Ready API的MCP服务器，客户可以使用自然语言查询来解锁标普全球的可信数据和见解，使金融专业人士能够回答复杂的财务问题，并获得基于标准普尔全球可靠数据的快速、可靠的答案。

查询全面的标普全球数据集，包括S&P Capital IQ财务、市场数据、财报电话会议记录和全球证券信息。这种强大的连接器专门设计用于简化对关键公司信息、详细财务报表、历史市场数据和全面的全球证券覆盖的访问，从而为金融服务领域的工程、产品和业务团队节省时间和资源。

主要功能包括：

- 比较公司财务状况：分析和基准跨公司和时间段的财务业绩。示例："比较过去 5 年亚马逊、谷歌和 Meta 的毛利率和息税折旧摊销前利润趋势"，以确定竞争定位和运营效率趋势。
- 总结财报电话会议：从收益记录和管理层评论中提取关键见解。示例："总结苹果最新财报电话会议的主要收获，重点是指导和资本配置"，以快速了解战略方向和财务优先事项。
- 深度财务研究报告：生成全面的竞争分析和市场研究报告。示例："为收入超过10亿美元、增长率超过20%的软件公司生成补偿表"，以确定投资机会和市场定位。
- 制定尽职调查摘要：在通常所需时间的一小部分时间内编写尽职调查简报——在几分钟内提取关键财务信息、生成补偿表、对同行进行基准测试以及在几分钟内举报风险。示例："为特斯拉提取关键财务数据，生成同行基准分析，并举报潜在风险以供投资委员会报告"，以支持明智的决策。

设置集成

这种整合需要订阅标准普尔全球市场情报。标准普尔需要授权您的账户，而拥有Quick企业版订阅的人员（通常是管理员或负责贵组织访问这些数据的任何人）将需要设置集成。以下说明更详细地描述了这些步骤。

要在 Quick 中使用标普全球市场情报，您（或您所在组织中的某人）需要：

1. 联系标普全球，确保您的组织订阅标普全球市场情报数据。要详细了解如何通过 Kensho LLM-ready API 访问标准普尔全球数据，请发送电子邮件至 commercial@kensho.com 获取免费试用和定价，或者在此处阅读更多内容。
2. 为标普全球市场情报创建快速集成。
   a. 打开 "研究" 页面，然后选择 "新研究"。
   b. 在 "研究资料" 部分，找到第三方数据，然后选择 "浏览" 以显示支持的第三方数据集成的列表。
   c. 在列表中找到该集成，然后选择 Connect。这将显示一个弹出窗口，其中包含这些设置步骤的摘要。选择继续。
   d. 提供集成的名称和描述。您可以在此处输入任何您喜欢的内容，以帮助您识别集成。
3. 与组织中本应具有访问权限的任何其他人共享集成。

在 “快速研究” 中使用集成

这些说明假设您已经设置了集成（参见上面的详细信息），或者您的组织中的某人设置了集成并与您共享。

要在快速研究中使用此集成，请执行以下操作：

1. 导航到 “快速研究” 页面，然后选择 “新研究”。
2. 在左侧的 “研究材料” 下，有一个名为 “第三方数据” 的部分。选择 “浏览” 按钮以显示支持的集成列表。
3. 如果您需要登录，则状态列中会有一个 “登录” 按钮。选择此按钮将打开一个新选项卡，您可以在其中登录。登录后，使用 “快速研究” 返回选项卡。
4. 选中要使用的集成对应的复选框。

在快速研究中使用第三方数据（美国专利）

通过这种集成，可以访问美国专利商标局 (USPTO) 为期 20 年的美国专利。欲了解更多信息，请参阅美国专利商标局。

设置集成

由于这是一个公共数据集，因此无需进行任何设置。

在 “快速研究” 中使用集成

要在快速研究中使用此集成，请执行以下操作：

1. 导航到 “快速研究” 页面，然后选择 “新研究”。
2. 在左侧的 “研究材料” 下，有一个名为 “第三方数据” 的部分。选择 “浏览” 按钮以显示支持的集成列表。
3. 选中要使用的集成对应的复选框。

在 “快速研究” 中使用第三方数据 (PubMed)

通过这种集成，可以访问长达 10 年的 PubMed 文章和文档。其中包括数百万篇生物医学和生命科学文章。有关更多信息，请参阅 PubMed。

设置集成

由于这是一个公共数据集，因此无需进行任何设置。

在 “快速研究” 中使用集成

要在快速研究中使用此集成，请执行以下操作：

1. 导航到 “快速研究” 页面，然后选择 “新研究”。
2. 在左侧的 “研究材料” 下，有一个名为 “第三方数据” 的部分。选择 “浏览” 按钮以显示支持的集成列表。
3. 选中要使用的集成对应的复选框。

管理员控件

管理员可以为 Quick Research 配置各种设置和控件，以确保其符合组织策略和安全要求。

转为 on/off 网络搜索

管理员可以为其组织启用或禁用 Web 搜索功能。禁用网络搜索后，Quick Research 将仅使用内部数据源，例如上传的文件和连接的空间，从而确保研究保持在组织的受控数据环境中。

这种控制对于具有严格数据治理政策的组织或处理不应由外部网络资源补充的敏感信息时非常有用。

状态定义

Quick Research 项目在其生命周期中会经历不同的状态状态。了解这些状态定义有助于您跟踪研究进展，并知道在每个阶段可以采取哪些行动。

- 草稿-研究项目正在创建和配置中，但尚未提交处理
- 进行中-Quick Research 正在积极收集和分析来自您所选来源的信息
- 审核-初步研究已完成，可供您审阅和反馈
- 更新-Quick Research 正在处理您的反馈并生成报告的更新版本
- 完成-研究已完成，可供下载、共享或存档
- 错误-处理过程中出现需要注意或重试的问题

您可以从 Quick Research 主仪表板查看所有研究项目的当前状态。

使用 Amazon Quick 自动化

Quick 将用于研究、业务洞察和自动化的 AI 代理整合到单一体验中，帮助业务用户做出更好的决策并更快地采取行动。Quick的自动化功能可以处理从个人日常任务到任务关键型企业流程的所有内容，因此团队可以专注于更高价值的工作。

自动化的类型

Quick 提供两种针对不同规模和复杂程度而设计的自动化功能：

- Amazon Quick Flow s 使任何企业用户无需专业技术即可自动执行重复的例行任务。
- Amazon Quick Autom ate 使高级用户能够协调企业规模的端到端业务流程。Amazon Quick Automate 不适用于免费版或高级版账户。

在 “快速流程” 和 “快速自动化” 之间进行选择

正确的选择取决于自动化所需的范围和复杂性。

- 用户和所有权模型。为个人用户运行的个人和团队生产力任务选择 Quick Flows。选择 Quick Automate 可实现企业范围的集中式自动化，尤其是那些需要独立于个人用户运行的自动化。
- 工作流程范围和持续时间。使用 Quick Flows 执行运行时间较短的任务，例如生成报告、起草内容或回复工单。使用 Quick Automate 处理长期运行和高容量的流程，例如管理贷款申请、处理发票和验证新的供应商合规性。
- 定制。Quick Flows 为您的工作流程提供了一组简单但功能强大的无代码构建块。Quick Automate 为高级用户提供了其他高级选项，例如控制流逻辑、案例管理、错误处理、自定义代码等。

开始使用

- 要开始使用快速流程，请参阅the section called “使用 Amazon 快速流程”。
- 要开始使用 Quick Automate，请参阅the section called “使用 Amazon 快速自动化”。

使用 Amazon 快速流程

Amazon Quick Flows 是 Amazon Quick 中的一项功能，它允许任何用户创建、自定义和共享自动执行日常任务的工作流程。您可以通过与聊天代理的对话生成流程，用自然语言描述所需的内容，或者使用

可视化编辑器手动构建流程，无需任何技术技能。流程也可以发布到管理员管理的库中，并与组织中的其他 Amazon Quick 用户共享。

每个流程都是一系列步骤，可以收集用户输入，从您的数据或网络生成 AI 响应，在连接的应用程序中执行操作，并应用逻辑来控制步骤的运行方式。

什么是流量？

流程是一系列步骤，您只需定义一次，即可在需要时运行。你可以在编辑器中构建流程，然后在引导式分步模式或对话聊天模式下运行这些流程，在对话聊天模式下，你可以优化输出并提出后续问题。

每个流程可以包括以下步骤类型：

人工智能的回应

- 聊天代理步骤，可从自定义代理那里获得响应并可以采取行动。
- 对某个主题进行研究的研究步骤。
- 使用网络搜索获得响应的网络搜索步骤。
- 直接从基本 AI 模型中获得响应的常识步骤。
- 用户界面代理步骤用于在公共网站上执行任务。
- 创建根据输入生成图像的图像步骤。

流程逻辑

- 向一个或多个步骤添加运行指令的推理组步骤。

数据见解

- 快速数据步骤，可从空间或知识库中获取见解。
- 仪表板和主题步骤，用于从仪表板和主题中获取响应。

操作

- 用于读取或写入已连接应用程序的应用程序操作步骤。

用户输入

- 用于获取和使用用户发送的文本的文本步骤。
- “文件” 步骤用于从用户那里获取和使用文件。

有关每个组件的详细说明，请参见the section called “组件和功能”。

为什么 Flows？

Organizations 面临的业务流程既需要人工判断，也需要系统交互。Amazon Quick Flows 通过将 AI 推理与直接业务行为相结合来弥合这一差距，因此您可以自动执行任务，例如生成提案请求 (RFP) 的回复、审阅工作说明书 (SOW) 或将行业趋势汇编成销售推销。

Amazon Quick Flows 可以为跨部门提供帮助：

- 销售、市场营销和运营：确定潜在客户、生成个性化提案、创建营销内容、更新客户关系管理 (CRM) 记录以及支持 RFP 回复等流程
- 人力资源 (HR)：处理员工申请、回答政策问题和自动执行入职步骤
- 财务：分析支出报告、举报异常情况和处理例行审批
- 信息技术 (IT)：自动执行故障排除、系统监控和访问管理

快速流程入门

本节介绍用户角色、先决条件和 Amazon Quick Flows 登录页面界面。

用户角色

Amazon Quick Flows 为三种类型的用户提供服务：

创建者

创建者是构建流程的业务用户。他们了解自己领域中的重复任务和流程，并将其转化为可重复使用的工作流程。

最终用户

最终用户运行创建者构建的流程。他们与流程交互以完成日常任务，并提供有关自动化效果的反馈。

Admin

管理员在 Amazon Quick 中为亚马逊快速流程配置和管理监管控制。他们可以：

- 为账户启用或禁用 “快速流程”
- 限制特定用户对快速流程的访问权限
- 启用或禁用 Bedrock 模型以优化输出
- 用户必须先获得批准才能共享流程
- 取消发布共享流程并在用户之间转移所有权

快速流程的先决条件

在创建和使用 Amazon Quick Flows 之前，您需要确保您的 Amazon Quick 管理员已完成以下先决条件。

管理员设置要求

您的 Quick 管理员必须先完成以下任务，然后才能创建和使用 Quick Flows：

- 为您的组织设置和配置 Quick。有关更多信息，请参阅 设置和登录。
- （可选）使用自定义权限限制特定用户对流程的访问权限。

有关浏览器和区域的要求，请参阅the section called “支持的浏览器”。

所需的权限

创建、运行、共享和管理流程的权限由用户订阅和任何配置的自定义权限决定。有关更多信息，请参阅the section called “管理订阅”和the section called “管理用户访问权限”。

亚马逊 Bedrock 模型访问权限

Quick Flows 在 “常识” 步骤中使用 Amazon Bedrock 模型进行人工智能推理。您的管理员必须启用自定义权限中的访问权限，才能在使用 Bedrock 模型的流程中优化输出。有关更多信息，请参阅 the section called “常识”。

后续步骤

确保满足所有先决条件后，您可以：

- 了解 Quick Flows 中的关键概念。请参阅the section called “重要概念”。
- 创建您的第一个流程。请参阅the section called “创建流程”。

亚马逊 Quick Flows 登录页面

当您访问 Amazon Quick Flows 时，系统会将您定向到登录页面。登录页面有三个导航选项卡：

- 流程库-浏览、搜索和管理您的流程以及其他人与您共享的流程。
- 我的日程安排-监控和管理计划流程运行。
- 待批准 — 审查等待批准的流程并采取行动。

流程库

Flows 库将您的流程组织成三个视图：

- 最近使用的-您最近打开或修改的流程，按最新排序。
- 我的流程 — 您拥有或直接与您共享的流程。
- 所有流程 — 组织中可用的每个流程。

使用搜索栏按名称或描述查找流程。对于每个流程，上下文菜单允许您将其打开、复制或删除。选择创建流程开始构建新流程。有关更多信息，请参阅 the section called “创建流程”。

使用预先构建的流程

Amazon Quick Flows 提供了预先构建的流程和示例，以帮助您入门。

Pre-built 流动

Pre-built 流程是即用型模板，可在 Flows 登录页面的 “我的流程” 中找到。您可以按原样运行它们，也可以复制它们并对其进行自定义以满足您的需求。

- 博客文章生成器-根据您提供的主题、目标受众和要点创建博客内容。该流程会生成带有标题、正文内容以及语气和风格建议的结构化帖子。
- Email composer — 针对公告、请求和后续行动等常见业务场景起草专业电子邮件。您可以指定收件人的上下文和目的，流程会生成带有主题行的适当色调的内容。
- 数据汇总器-分析 CSV 或表格文件等结构化数据，并提取关键见解、趋势和异常情况。该流程以摘要格式显示结果，您可以共享或在其他步骤中使用。

- 图表创建器-根据您的数据和分析目标生成可视化效果。该流程会根据您的数据推荐图表类型，并允许您配置输出以保持清晰度。
- 会议摘要生成器-处理会议记录或会议记录，并提取讨论主题、决策和行动项目。该流程将输出组织成结构化摘要，您可以分发给与会者。
- 项目状态报告器-根据您提供的关键指标和里程碑创建项目状态更新。该流程在格式化报告中突出显示风险、资源分配和后续步骤。

流量样本

流程示例可在创建流程页面上找到。这些示例提示旨在帮助您构建自己的流程。每个示例都提供了详细的自然语言描述，您可以将其作为起点。

例如，“查找当前的行业趋势和新闻” 示例会生成如下提示：

“通过获取公司的最新消息，帮助我为客户来电做准备。接受客户姓名、行业、公司规模、会议目标和之前的互动记录作为输入。要获取客户姓名和之前的互动笔记，请从网络上搜索以获取关键话题和相关的行业趋势。最后，根据网络分析和之前的互动笔记，生成一份会议简报，我可以将其与索引数据中的相关产品推荐一起用作谈话要点。”

自定义预建流程

要自定义预先构建的流程，请将其复制并修改副本：

1. 选择要自定义的预建流程。
2. 选择 “复制” 以创建自己的副本。
3. 在流程编辑器中打开复制的流程。
4. 根据需要修改步骤、提示和配置。
5. 保存您的自定义流程。

有关编辑流程的更多信息，请参阅the section called “编辑流程”。

流量组件和功能

这些主题提供了有关各个步骤类型及其功能的详细信息。有关配置说明，请参阅the section called “编辑流程”。

术语和关键概念

了解核心术语和概念有助于您在组织内有效地创建、运行、共享和维护流程。

步骤和 @ 参考资料

流程由执行特定功能的步骤组成，例如调用操作、查询数据或搜索网页。大多数步骤都是通过自然语言提示控制的。

步骤使用 @ 引用相互传递数据。在步骤中编写提示时，键入 @ 可查看包含先前步骤的菜单。选择一个可以将该步骤的输出作为上下文包含在提示中。例如，如果步骤 1 收集了客户的问题，而第 3 步需要对其进行分类，则步骤 3 的提示可能会显示：“按严重程度（低、中、高）对 @Customer Issue 中的问题进行分类。”

可用的步骤类型分为以下几组：

人工智能的回应

- 聊天代理-从自定义代理获取响应，并可以在连接的应用程序中执行操作。
- 研究 — 调用 Amazon Quick Research 生成研究报告作为工作流程的一部分。
- 网页搜索-使用互联网搜索结果生成响应。
- 常识 — 直接从 Amazon Bedrock 模型中获取响应，可配置响应首选项以提高速度或多功能性。
- 用户界面代理-浏览不需要登录的公共网站，并执行诸如滚动查找信息或填写表单之类的任务。
- 创建图像-根据文本输入生成 AI 图像。

流程逻辑

- 推理组 — 将相关步骤与定义条件、循环、验证和执行顺序的自然语言指令分组。

数据见解

- 快速数据-从空间和知识库中检索响应。
- 控制面板和主题 — 从 Amazon Quick Sight 控制面板和主题中获取见解。

操作

- 应用程序操作-通过预先构建的连接器在连接的第三方应用程序中执行读取或写入操作。

用户输入

- 文本-收集用户输入的自由格式文本。
- 文件-接受用户上传的文件以进行文档处理。

编辑器和运行模式

编辑器模式是您构建流程的地方。您可以看到所有已列出的步骤，并且可以选择每个步骤来更改其配置。运行模式是你测试和执行流程的地方，在聊天面板中，你可以提问后续问题或优化输出。

AI 响应步骤

AI 响应步骤使用 AI 模型生成内容。Amazon Quick Flows 提供以下 AI 响应步骤类型。

聊天代理

Amazon Quick Flows 允许您使用聊天代理从配置的空间生成输出，或者通过配置的操作集成采取行动，所有这些都在工作流程步骤中完成。

聊天代理包含特定领域的知识、自定义说明和关联工具。当您将聊天代理集成到流程中时，您可以自动将这些专业知识应用于多个工作流程，而无需重新创建。例如，如果您创建了一个了解产品详细信息并遵循品牌指南的销售助理聊天代理，则可以将其嵌入到您的外联流程中，以确保大规模的沟通保持一致。

有关配置说明，请参阅the section called “编辑流程”。

> **Note**
>
> 聊天代理步骤是单回合互动。代理会对您指示其执行的任务做出响应，但不支持在同一步骤中进行来回对话。

研究

研究步骤调用 Amazon Quick Research 在您的流程中生成研究报告。这使您可以将研究直接嵌入到多步骤工作流程中，例如，创建客户计划、进行政策审查、研究专利现有技术或生成行业报告。

有关快速研究功能和限制的完整详细信息，请参阅使用 Amazon 快速研究。有关配置说明，请参阅the section called “编辑流程”。

您可以在后续步骤中参考研究成果，例如，通过电子邮件向您的团队发送摘要。

网页搜寻

网络搜索步骤允许您的流程从互联网检索当前信息。当您需要访问实时数据、验证事实或从组织内部知识库之外的公共来源收集信息时，这非常有用。

写一个提示，描述要搜索的内容。搜索结果可以在流程的后续步骤中使用 @ references 来引用。

有关配置说明，请参阅the section called “编辑流程”。

> **Note**
>
> 随着互联网内容的变化，搜索结果可能会随着时间的推移而变化。某些内容可能无法通过网络搜索访问。

常识

“常识” 步骤使用 Amazon Bedrock 模型生成文本回复。您无需选择特定的模型，而是选择响应首选项，然后 Amazon Quick Flows 会根据您的偏好和流程要求自动选择最合适的模型。

从中选择：

- 快速响应-针对图像、视频和文本输入的速度进行了优化。
- 多功能性和性能 — 平衡功能，可完成各种任务。

（可选）调整创意滑块以控制响应的随机性。

如果您没有看到响应首选项，请确认您的管理员已在 “自定义权限” 页面中启用了 “在常规知识步骤中启用基岩模型使用以进行输出优化”。

有关配置说明，请参阅the section called “编辑流程”。

用户界面代理

用户界面代理步骤（预览）允许您的流程与不需要登录的公共网站进行交互。代理可以自主浏览网站、点击、键入、读取数据和生成结构化输出——所有这些都是用自然语言描述的。

撰写有效的指令

- 要清楚具体地说明要执行的任务。
- 使用单个、完整的 URL（例如，“转到https://example.com/reports”）。
- 添加限制条件以缩小范围（例如，“只看定价部分”）。
- 指定代理何时应停止（例如，“找到第一个匹配结果后停止”）。
- 根据需要定义输出格式（例如，“以项目符号列表形式返回数据”）。

有关配置说明，请参阅the section called “编辑流程”。

> **Note**
>
> 用户界面代理目前处于预览状态。一些网站实施了反自动化措施，例如可能限制用户界面代理功能的 CAPTCHA 挑战。目前不支持需要登录的网站。

创建镜像

“创建图像” 步骤根据文本提示生成 AI 图像。您可以在高级设置中配置创造力等级、排除术语和图像种子。

有关配置说明，请参阅the section called “编辑流程”。

流程逻辑步骤

流程逻辑步骤控制流程的运行方式。

推理小组

推理组允许你使用自然语言指令控制流程的各个部分的运行方式。推理组包含自己的一组步骤，例如大型工作流程中的独立工作流程，这些步骤基于您定义的条件运行。您可以将大多数步骤类型添加到推理组中，推理组和研究步骤除外。模板可以帮助您入门。

Loops

对于上一步输出中列表中的每个值，您可以按组重复这些步骤。参考说明中的上一个步骤，Flows 运行时会为您处理迭代。例如，如果上一步返回客户电子邮件列表，则推理小组可以依次处理每封电子邮件。

Conditions

您可以根据评估上一步输出的自然语言条件在组中运行这些步骤。例如，“如果 @Customer 优先级为高优先级则运行” 仅将紧急物品路由到群组的步骤。

验证

在继续操作之前，您可以检查输入或输出。例如，推理组可以在将数据传递给操作步骤之前验证是否存在必填字段。

有关配置说明，请参阅the section called “编辑流程”。有关推理组限制，请参阅the section called “快速流量限制”。

数据洞察步骤

数据洞察步骤可从 Quick 数据源中检索信息。

快速数据

“快速数据” 步骤会从您的空间和知识库中检索回复。写一条提示，描述要检索的内容，还可以选择链接特定的资源。默认情况下，响应是从用户有权访问的所有知识来源生成的。

系统会在空间中搜索已编入索引的文档，包括来自互联来源的知识库。有关设置空间和知识库的更多信息，请参阅使用集成。

有关配置说明，请参阅the section called “编辑流程”。

仪表板和主题

控制面板和主题步骤可根据您现有的 Amazon Quick Sight 控制面板和主题生成见解。响应可以包括图表、图表、表格和其他可视化效果。

选择 Quick Sight 来源（仪表板或主题），然后写一条提示，描述你想要的见解。您可以用自然语言指定筛选条件、日期范围和其他条件。

有关配置说明，请参阅the section called “编辑流程”。

操作步骤

操作步骤允许您的流程在连接的应用程序中执行读取或写入操作。可用操作取决于您已配置或已与您共享的操作集成。有关先决条件、身份验证方法和可用的集成，请参阅使用集成。

操作参数

有些操作需要或接受诸如过滤器或特定输入值之类的参数。要确定操作接受哪些参数，您可以询问 Quick，例如，“筛选电子邮件时，列表电子邮件接受哪些参数？”

参数可以是：

- 直接在提示中提供（例如，“列出主题包含'季度报告'的电子邮件”）
- 使用 @ references 从上一个步骤中引用（例如，收集搜索词的用户输入步骤）
- 在流程执行期间根据流程上下文动态获取

处理列表结果

当您使用返回项目列表的操作（例如，列出电子邮件或门票）时，结果可能不包括所有项目或每个细节。这是因为许多应用程序会批量返回结果，而不是一次返回所有结果，而 Quick 只检索第一批结果，以保持流程的快速响应能力。

如果您需要列表中每项的完整详细信息，则可以使用推理组逐一浏览结果，并检索每项的完整信息。例如，您可以一步列出您的开放支持工单，然后使用推理组来获取每张工单的完整详细信息。

执行此操作时，请注意您正在处理多少项目。项目数量过多意味着要运行的步骤越多，这会增加流程完成所需的时间和结果中的数据量。如果可能，请在初始列表操作中使用筛选条件缩小结果范围，然后再对其进行处理。

有关配置说明，请参阅the section called “编辑流程”。

用户输入步骤

用户输入步骤在用户运行流程时从他们那里收集信息。

文本

文本输入步骤收集来自用户的自由格式文本。您可以设置占位符、默认值，并允许用户在运行时覆盖默认值。

使用占位符文本来指导用户输入什么。例如，您可以提供一组选项，例如 “输入 1 代表销售，2 代表营销，3 代表支持”，以帮助用户提供结构化输入，让您的流程可以采取行动。

有关配置说明，请参阅the section called “编辑流程”。

文件

文件上传步骤接受用户提供的文档、图像或视频。您可以上传默认文件并允许用户在运行时覆盖该文件。每个步骤可以上传一个文件。

文件上传受与在聊天中上传文件相同的大小和格式限制。如果您的内容超出了这些限制，请考虑改为使用空间或知识库来处理请求。

有关配置说明，请参阅the section called “编辑流程”。

创建和管理流程

本节介绍如何在组织内创建、编辑、版本化和共享流程。

创建流程

您可以使用自然语言、可视化编辑器、复制现有流程或聊天代理对话来创建流程。

创建流程的先决条件

在创建流程之前，请确保满足中所述的要求the section called “先决条件”。

使用自然语言提示 (NLP) 创建流程

自然语言提示方法允许您用通俗易懂的语言描述所需的流程，Amazon Quick Flows 会根据您的描述生成流程。

1. 登录 Quick 控制台。
2. 在导航窗格中，选择流。
3. 选择 “创建流程”。您会看到一个页面，您可以在其中输入自然语言提示或使用示例提示。
4. 在提示字段中，描述要创建的流程。尽可能具体地说明：
   - 流程的目的
   - 它应该接受的输入
   - 它应该执行的处理
   - 它应该产生的产出
   - 它应该采取的行动
5. 选择 “生成流程”。
6. 查看生成的流程并进行必要的调整。
7. 切换到运行模式以测试您的流程。如果流程已准备就绪，则可以将其共享或发布。

> **Note**
>
> 生成的流程的质量取决于提示的清晰度和具体性。您可能需要完善提示或进行手动调整，以实现预期的结果。

从头开始创建流程（空白流程）

从头开始创建流程可以让你完全控制流程的设计和功能。

1. 登录快捷网页体验。
2. 在导航窗格中，选择流。
3. 选择 “创建流程”。
4. 创建空白流程。
5. 输入流程的名称和可选描述。
6. 在 Flow 生成器中，添加并配置所需的步骤：
   - 添加用户输入步骤以收集用户的文本或文件。
   - 添加 AI 响应步骤，通过聊天代理、网络搜索、常识或图像生成生成生成内容。
   - 添加数据洞察步骤以获取来自快速数据或仪表板和主题的响应。
   - 添加推理组以控制步骤如何使用条件、循环或验证。
   - 添加操作步骤以读取或写入连接的应用程序。
7. 选择保存，保存您的工作流。

有关可以在流程中使用的不同组件的更多信息，请参阅the section called “重要概念”。

通过复制现有流程来创建流程

复制流程会创建一个副本，您可以根据自己的目的对其进行修改。

1. 登录 Quick 控制台。
2. 在导航窗格中，选择流。
3. 找到要复制的流程。
4. 选择流程名称旁边的省略号 (‹)，然后选择 “复制”。
5. 根据需要修改名称和描述。
6. 对流程进行任何必要的修改。
7. 选择保存，保存您的工作流。

> **Note**
>
> 复制流程时，会复制所有组件、连接和配置。但是，您可能需要重新配置某些设置，例如操作连接器的身份验证。

通过代理对话创建流程

您可以通过与聊天代理的对话创建流程。例如，如果您正在完成一项任务，例如阅读电子邮件、用内部知识或网络知识充实电子邮件以及起草回复，则可以将该对话转换为可重复使用的流程。

1. 登录 Quick 控制台。
2. 与聊天代理开始对话。
3. 完成你想要自动化的任务。
4. 在聊天栏中选择 “快速流程” 图标。
5. 选择 “通过对话创建流程”。Amazon Quick Flows 会解释您对话中的互动，并使用生成的自然语言提示、名称和描述将您带到创建流程屏幕。
6. 根据需要查看和编辑提示、名称和描述。
7. 选择 “生成流程”。
8. 查看生成的流程并进行必要的调整。
9. 选择保存，保存您的工作流。

流程创建要求

创建流程时，请记住以下要求：

流程名称

Flow 名称在您的 Quick 账户中必须是唯一的，并且最多可以包含 128 个字符。

流量组件

有效的流程必须至少有一个输出步骤或操作步骤。

推理小组

每个推理组必须至少有一条指令，用于定义 AI 模型应如何处理输入。

操作步骤

操作步骤需要进行适当的身份验证和配置，然后才能在流程中使用。

后续步骤

创建流程后，您可以：

- 测试您的流程以确保其按预期运行。
- 发布您的流程以使其可供用户使用。请参阅the section called “发布更改”。
- 与特定用户或群组共享您的流程。请参阅the section called “共享流程”。
- 监控流程的使用情况和性能。请参阅the section called “进度追踪器”。

编辑流程

创建流程后，可以在流程编辑器中对其进行编辑和配置。

访问 Flow 编辑器

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 在导航窗格中，选择流。
3. 找到您要编辑的流程。
4. 选择流程图块，或者选择省略号 (‹) 并选择打开。

配置步骤类型

大多数带有提示字段的步骤都支持 @ 引用以包含先前步骤中的数据。有关具体限制，请参阅每个步骤的配置。

配置文本输入步骤

在编辑器模式下，添加或选择文本输入步骤。在配置面板中，设置以下内容：

- 标题：步骤的名称。
- 占位符：输入字段为空时出现在输入字段内的可选文本。此文本不用于流程运行。
- 默认值：可选。用户未输入输入时提供的值。
- 允许覆盖默认值：切换允许用户在运行时替换默认值。

配置文件上传步骤

在编辑器模式下，添加或选择文件上传步骤。在配置面板中，设置以下内容：

- 标题：步骤的名称。
- 默认文件：可选。如果用户未提供文档、图像或视频，则上传要使用的文档、图像或视频。每个步骤可以上传一个文件。

- 允许覆盖默认值：切换允许用户在运行时替换默认文件。

配置常识步骤

在编辑器模式下，添加或选择一个常识步骤。在配置面板中，设置以下内容：

- 输出首选项：选择一个：
  - 快速响应-跨图像、视频和文本输入。
  - 多功能性和性能 — 平衡功能，可完成各种任务。
- 提示：编写提示符，指示模型要生成什么。
- 创造力等级：可选。将滑块从低到高调整以控制响应的随机性。

有关更多信息，请参阅 the section called “常识”。

配置快速数据步骤

在编辑器模式下，添加或选择快速数据步骤。在配置面板中，设置以下内容：

- 提示：写下提示信息，指示要检索哪些内容。
- 链接特定资源：选择空间和知识库以获取见解。默认情况下，响应是从用户有权访问的所有知识来源生成的。

配置 Web 搜索步骤

在编辑器模式下，添加或选择一个 Web 搜索步骤。在配置面板中，设置以下内容：

- 提示：编写提示，指示要在网络上搜索哪些内容。

配置研究步骤

在编辑器模式下，添加或选择研究步骤。在配置面板中，设置以下内容：

- 标题：步骤的名称。
- 研究目标：描述你想研究的内容。
- 文件上传：可选。上传默认文件以帮助指导您的研究。
- 研究材料：
  - 首选网站：可选。指定代理应优先考虑的网站或网站类型（例如，政府网站、学术期刊）。

  - 要避开的网站：可选。指定要排除的网站或网站类型（例如，社交媒体、博客）。
- 数据和应用程序：选择所有数据和应用程序，或选择特定的数据和应用程序。

配置聊天代理步骤

在编辑器模式下，添加或选择聊天代理步骤。在配置面板中，设置以下内容：

- 标题：步骤的名称。
- 聊天代理：选择要使用的代理。
- 提示指令：写下指示代理的提示符。
- 数据和应用程序：（可选）缩小所选数据和应用程序的范围，以完善您的用例。
- Web 搜索：切换以启用或禁用代理的网络搜索。

配置 UI 代理步骤

在编辑器模式下，添加或选择 UI Agent 步骤。在配置面板中，设置以下内容：

- 标题：步骤的名称。
- 用户界面代理说明：编写用户界面代理的说明。使用单个、完整的 URL 可以更快、更准确地获得结果。

配置 “创建映像” 步骤

在编辑器模式下，添加或选择 “创建映像” 步骤。在配置面板中，设置以下内容：

- 提示：描述要生成的图像。
- 高级设置：配置创意等级、排除术语和图像种子。

配置仪表板和主题步骤

在编辑器模式下，添加或选择 “仪表板和主题” 步骤。在配置面板中，设置以下内容：

- Quick Sight 来源：从仪表板或主题中选择。
- 提示：描述您希望从仪表板或主题中获得的见解。

有关更多信息，请参阅 the section called “仪表板和主题”。

配置操作步骤

在编辑器模式下，添加或选择一个操作步骤。在配置面板中，设置以下内容：

- 操作连接器：选择要使用的连接器（例如 Salesforce、Jira、Slack）。
- 操作：选择要执行的特定操作。
- 提示：编写提示说明以执行您的操作。

有关更多信息，请参阅 the section called “操作”。

配置推理组

在编辑器模式下，添加或选择推理组。在配置面板中，设置以下内容：

- 说明：编写指令，告诉模型该怎么做，例如条件、循环或验证逻辑。您可以引用上一步的输出作为循环或条件语句的输入。

提示写入步骤

在编写步骤提示时，请考虑以下最佳实践：

- 要清楚具体地说明您希望模型生成的内容。
- 提供背景信息以帮助模型理解任务。
- 指定所需的输出格式、色调和样式。
- 使用特定的语言来控制输出，例如，“用要点回答”、“将回复限制在三个句子以内” 或 “使用正式语气”。
- 在适当时使用示例来说明预期的输出。

添加和删除步骤

添加步骤

1. 在流程编辑器中，从工具栏中选择添加步骤。
2. 选择要添加的步骤类型。
3. 将步骤拖到流程中的所需位置。
4. 根据需要配置该步骤。

移除步骤

1. 选择要删除的步骤。
2. 从上下文菜单中选择 “删除”。
3. 出现提示时，确认删除操作。

> **Note**
>
> 移除某个步骤时，其他步骤中对该步骤的所有 @ 引用也会被删除。您可能需要更新其他步骤以保持您的流程。

发布更改

对流程进行更改后，将其发布以供用户使用。

1. 在 Flow 编辑器中，选择 “保存” 以保存您的更改。
2. 选择发布。
3. 选择 “发布” 进行确认。

发布后，所有有权访问流程的用户都可以立即使用这些更改。

更新流程详情

更新标题和描述

1. 在 Flow 编辑器中，直接内联编辑标题和描述。
2. 选择保存。
3. 选择发布。

查看原始提示

如果您的流程是使用自然语言提示创建的，则可以查看原始提示：

1. 在 Flow 编辑器中，选择标题中的烤肉串菜单。
2. 选择 “查看提示”。

> **Note**
>
> 原始提示为只读。要根据修改后的提示创建新流程，请使用自然语言提示方法。

编辑流程的最佳实践

- 在发布更改之前，请对其进行全面测试，以确保它们按预期运行。
- 为步骤使用清晰的描述性名称，使您的流程更易于理解和维护。
- 编写详细的提示和说明，以便从 AI 模型中获得最佳结果。
- 使用 @ 引用创建适应用户输入的动态流程。
- 在设计步骤流程时，请考虑用户体验。
- 在出版物描述中记录您的更改，以保持清晰的更新历史记录。

步骤配置和可用功能可能会随着时间的推移而发生变化。有关最新信息，请参阅the section called “重要概念”和 Amazon Quick Flows 产品页面。

版本控制

Amazon Quick Flows 使用版本控制来允许您在不影响其他人正在使用的版本的情况下编辑流程。您随时可以拥有一个流程的三个版本。

版本控制的工作原理

您所在组织的设置决定了您看到的版本类型。

如果您的组织使用批准审查

你使用三种版本类型：

- 草稿 — 您的工作副本。您可以在不影响已发布版本的情况下编辑和测试流程。编辑时，您的流程会自动保存。一次只能有一份草稿。
- 待批准-已提交审核的版本。您可以查看它并检查批准状态，但不能对其进行编辑。如果要求更改，请更新您的草稿并重新提交。
- 已发布-其他用户可以访问和运行的已批准版本。

有关批准审查的更多信息，请参阅the section called “批准审查”。

如果您的组织不使用批准审查

你使用两种版本类型：

- 草稿 — 您的工作副本。您可以在不影响已发布版本的情况下编辑和测试流程。编辑时，您的流程会自动保存。一次只能有一份草稿。
- 已发布-其他用户可以访问和运行的版本。流程准备就绪后，您可以直接发布。

版本类型	可以编辑吗？	对用户可见？	下一个步骤
草稿	是	否	发布（或提交以供批准）
待批准*	否	否	等待批准
已发布	否	是	为变更创建新草稿

*待批准仅在您的组织使用批准审查时适用。

发布更改

对流程标题、描述、步骤、逻辑或共享权限的任何更改都需要发布。发布时，新版本将替换所有用户的当前已发布版本。最终用户只能看到最新发布的版本。

如果您的组织使用批准审查，则发布会提交您的流程以供审核。一旦获得批准，它将成为新发布的版本。未经批准审查，发布会立即提供更改。

取消发布流程

您可以取消发布共享流程，将其从公开发布中删除，同时保持共享流程可供共同所有者访问。查看者失去访问权限，流程将恢复到草稿状态。取消发布不需要审批审查。

共享流程

当您共享流程时，您允许其他人查看和运行该流程，或者以共同所有者的身份对其进行协作。

共享选项

您可以通过三种方式共享流程：

- 与个人共享-使用特定人员的电子邮件地址与其共享。
- 与群组共享 — 与组织中的预定义群组（例如，部门或项目团队）共享。
- 与所有人共享 — 将流程提供给您的 Amazon Quick Flows 实例中的所有用户。

根据贵组织的设置，共享可能需要审批审查。有关更多信息，请参阅 the section called “批准审查”。

如何共享流程

1. 打开您的流程。
2. 选择共享。
3. 选择您想要共享的方式：与个人、群组或所有人共享。
4. 对于个人，请输入电子邮件地址。对于群组，搜索并选择群组。
5. 选择权限级别：查看者或Co-owner。
6. 选择共享。

权限级别

查看者

查看者可以运行流程并查看结果，但不能对其进行编辑、共享或删除。观众只能看到已发布的版本。

Co-owner

Co-owners 可以编辑流程、与他人共享、管理权限、发布更改和访问草稿版本。 Co-owners 无法移除原始所有者。一次只能有一个人可以编辑。

权限参考

权限	能跑吗？	可以编辑吗？	可以分享吗？	可以删除吗？
查看者	是	否	否	否
Co-owner	是	是	是	是

批准审查

启用批准审查后，用户必须先提交流程以供审核，然后才能共享。这使管理员可以监督组织中可用的流程。

批准是如何运作的

启用批准审查后，共享流程将遵循三个阶段的周期：

- 已提交-流程正在等待审核。您可以查看它并检查状态，但不能对其进行编辑。如果需要，您可以撤回请求。
- 已拒绝-流程未获得批准。您可以查看审稿人的反馈、更新草稿并重新提交。
- 已批准-流程已与您的目标受众共享。任何未来变更都需要一个新的审批周期。

谁可以查看流程

订阅 Amazon Quick Enterprise（作者专业版或管理员专业版角色）的用户可以查看和批准流程。订阅 Amazon Quick 专业版的用户无法查看流程。

审阅者可以：

- 在 “待审批” 选项卡中查看所有已提交的流程
- 单独或批量批准或拒绝流程
- 拒绝流程时提供反馈

提交流程以供审批

1. 完成并测试您的流程。
2. 选择 “共享”，然后指定谁应该拥有访问权限。
3. 选择 “提交以供审核”。
4. 在 “待批准” 选项卡中监控批准状态。

如果您的流程被拒绝，请查看反馈，更新草稿并重新提交。

启用和禁用批准审查

管理员通过 “自定义权限” 页面控制批准审查。

启用后：

- 所有 future 流量共享都需要获得批准。
- 现有的共享流程仍然可以访问。

- 用户仍然可以在草稿模式下创建和编辑流程。

禁用时：

- 所有待处理的批准请求都会被自动拒绝。
- 用户无需批准即可立即共享流程。
- 先前批准的流量保持共享。

批准状态参考

州	可以编辑吗？	对用户可见？	可用操作
草稿	是	否	提交以供批准
已提交	否	否	查看状态，申请提款
已拒绝	是	否	更新并重新提交
已批准	否	是	为变更创建新草稿

运行流程

这些主题涵盖了如何在不同的运行时模式下运行流程、下载输出以及如何安排定期运行。

在运行时模式下与流程交互

当你打开流程时，你可以选择运行模式来执行该流程。有三种启动流程的方法。

使用结构化输入启动流程

如果流程有输入步骤，请输入所需的信息并选择 “开始”。流程按顺序贯穿每个步骤并显示结果。

使用对话运行时启动流程

您可以提供流程输入（可选），并要求代理通过聊天面板启动流程。代理收集任何其他输入，运行步骤，并在对话中显示结果。您可以提出后续问题或在流程运行时完善输出。

从聊天代理启动流程

你可以直接从聊天代理对话中运行流程：

1. 在聊天页脚中选择 Flows 菜单。
2. 选择要运行的流程。
3. 按照提示执行它。
4. 完成后，选择 “结束” 以返回聊天代理对话。

对话中的详细信息可以自动填充到流程中的文本输入中。流程完成后，输出将与调用代理共享。

进度追踪器

流程运行时，进度跟踪器会显示每个步骤的状态。

从历史记录中恢复运行

您可以从流程的历史记录中查看和恢复之前的流程运行。打开流程并选择历史记录图标以查看之前的运行。

在 Amazon 快速流程中下载输出

流程运行完成后，您可以将一个或多个步骤输出下载为 Word (.docx) 或 PDF 文档。您可以将文件保存在本地或共享的 Quick 空间中，便于团队协作。下载的文件保持原始格式，包括 markdown 结构、视觉元素和数据表。

下载流量输出

1. 在运行模式下，选择右上角的下载图标（向下箭头）。
2. 选择 “下载为”。
3. 选择要包括的输出：
   - 选择 “全选”，按时间顺序包括所有步骤。
   - 使用复选框选择特定步骤。

> **Note**
>
> 无法下载用户输入和文件上传步骤。

4. 选择您的首选文件格式：
   - Word (docx)-可编辑的文档格式
   - PDF — Fixed-layout 文档格式

5. 选择您的下载目的地：
   - 下载以将文件保存在本地。
   - 保存到空间以保存到共享空间（需要编辑权限）。

安排您的 Amazon 快速流程

通过计划，您可以自动执行重复的流程运行，而无需人工干预。您可以计划已创建的流程或已与您共享的流程。所有日程安排都是您私有的，不能与其他用户共享。

常见用途包括生成定期报告、汇总来自外部服务的未处理项目或准备每日会议简报。

创建计划

1. 在 “运行” 模式下打开流程。
2. 选择计划图标。
3. 选择创建计划。
4. 配置您的日程安排：
   - 计划名称-计划的唯一名称。
   - 描述-可选。有关时间表目的的详细信息。
   - 重复配置-从建议中进行选择或配置自定义周期（每天、每周或每月），包括开始日期、可选的结束日期和时区。
5. 选择下一步。
6. 为每次计划运行提供默认输入。
7. 选择下一步。
8. 配置操作权限：
   - 在没有确认的情况下打开 “运行”，以便在计划运行期间自动提交操作表单。
   - 关闭以手动查看和确认每项操作。
9. 选择保存。

> **Note**
>
> 只有当流程包含操作步骤时，才会显示操作权限。默认情况下，对于写入操作，自动提交表单处于启用状态。建议用户进行确认，以帮助避免 AI 预测错误。

管理日程安排

您可以从两个地方管理日程安排：

- 从流程中-打开流程，选择计划图标，然后编辑、暂停、复制、查看运行或删除计划。
- 从流程库中选择 “我的计划” 选项卡，查看所有流程中的所有计划及其状态、频率、上次运行和关联的流程名称。

日程安排历史记录

所有手动和计划运行都显示在流程运行历史记录中。您可以按所有运行、计划运行或失败的运行进行筛选。历史记录保留 30 天。

视觉指示器有助于区分运行类型：

- 为计划运行安排运行标记
- 橙色圆点表示未查看的已完成跑步
- 正在进行的运行的运行标签
- 失败运行的失败标记

> **Note**
>
> 在正在进行的计划运行完成之前，您无法查看该运行。

通知

在以下情况下，您会收到电子邮件通知：

- 计划运行成功完成（带有结果链接）
- 跑步需要您的输入才能继续
- 运行需要对第三方应用程序进行身份验证
- 您的计划流程已取消与您共享（计划已存档）
- 包含您的日程安排的流程已删除
- 您的计划流程已更新为新版本（计划将在更新版本中继续）

操作连接器的身份验证

在安排之前，请确保操作连接器的身份验证是最新的。如果身份验证在计划运行之前过期，您会收到一封电子邮件通知。要进行验证，请手动运行流程或访问快速登录中的操作连接器页面。

管理快速流程

作为管理员，您可以管理 Amazon Quick Flows 在组织中的运作方式，包括管理政策、用户权限和功能可用性。

管理访问要求

要管理快速流程设置，您必须在 Amazon Quick 实例中拥有管理员权限。管理控制可通过 Amazon Quick 控制台的管理界面获得，您可以在其中配置权限和管理资产。

治理能力概述

Quick Flows 管理控制提供多层治理：

- 功能启用-控制您账户中的用户是否可以使用流程
- 批准工作流程-需要管理部门批准才能与用户共享流程
- 资产管理-监督整个组织的流量共享、所有权和可见性

管理 Quick Flows 权限和资产

管理员通过 Quick 控制台中的两个界面管理 Quick Flows 权限和资产：“自定义权限” 页面和 “资产管理” 页面。

“自定义权限” 页面

“自定义权限” 页面控制用户可以使用哪些 Quick Flows 功能和功能。

限制权能

- 启用或禁用流程-控制您账户中的用户是否可以使用快速流程。禁用后，所有 Quick Flows 功能都将不可用，但会保留现有流程。默认情况下，新的 Quick 实例启用快速流程。

限制功能

- 允许创作者无需批准即可共享-启用后，创作者无需审核即可共享流程。禁用后，所有符合条件的用户都可以查看和批准流量共享请求。

- 在常识步骤中启用基岩模型的使用以优化输出 — 控制基岩模型是否可用于常识步骤。默认情况下启用。
- 启用 UI 代理以执行浏览器任务（预览）-控制是否可以在流程中使用用户界面代理步骤。

资产管理页面

资产管理页面提供对组织中所有流程的监督。

- 共享流程-代表创建者共享流程，将流程重新分配给不同的群组，或者管理整个组织的共享权限。
- 转移所有权-在用户之间转移流程所有权，例如当创建者离开组织时。
- 取消列出流程-从共享库中移除流程，使查看者无法使用这些流程，同时保留它们供创建者编辑。问题解决后，可以重新共享未列出的数据流。

快速流量限制

流量限制

以下限制适用于您的 Quick 实例中的流程创建和管理：

- 每个实例的最大流量：10,000 个流量
- 每个用户的最大流量：100 个流量
- 每个流程的最大步数：35 步

输入限制

根据您使用的是常识数据还是快速数据作为数据源，输入限制会有所不同。

文字输入限制

- 常识：40,000 个字符
- 快速数据：15,000 个字符

文件上传限制

文件上传限制取决于您的知识来源和文件类型：

文件大小限制：

- 常识：
  - 文档文件：最大 50 MB（支持的文件类型取决于输出首选项）
  - 视频文件：最大 1 GB
  - 图像文件：最大 4.5 MB
- 快速数据：
  - 文档文件：最大 50 MB（.pdf、.txt、.rtf、.doc、.docx、.ppt、.pptx、.csv、.xls、.xls、.xls、.xlsx）
  - 图像文件：最大 10 MB（.png、.jpg、.jpg、.jpeg）

最大文件数：

- 常识：最多 5 个文件
- 快速数据：最多 20 个文件

文件内容的字符限制：

- 常识：
  - 更快的响应：上下文总数限制高达 100 万个字符
  - 多功能性和性能：总上下文限制高达 100 万个字符

  总上下文限制包括在生成时定义的输出提示中的字符，以及运行时输入步骤和文件上传步骤中的字符。
- 快速数据：66.5 万个字符

输出限制

输出限制控制提示和生成的响应的大小：

- 最大输入提示大小：
  - 常识：5,000 个字符
  - 快速数据：5,000 个字符
- 渲染的最大输出字符数：
  - 常识：最多 40,000 个字符
  - 快速数据：8,000 个字符

推理组限制

- 每个推理组的最大迭代次数：50 次迭代

引用推理组的输出，尤其是循环内容时，输出受接收步骤的输入字符限制约束。对于较大的输出，可以考虑暂存结果并在以后的步骤中进行查询。

日程限制

- 地区可用性：美国东部（弗吉尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）和欧洲（爱尔兰）目前支持流程中的计划
- 每位用户的最大计划数：每位用户 20 个计划
- 每个实例的最大计划数：10,000 个计划

区域可用性

某些功能有区域限制：

- 图像生成：目前支持美国东部（弗吉尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）和欧洲（爱尔兰）

使用 Amazon 快速自动化

概述

Amazon Quick Automate 是一款使用自然语言或文档创建复杂自动化的 AI-powered 应用程序。Amazon Quick Automate 通过将复杂的流程转变为智能、自适应的自动化，彻底改变了企业工作流程。

> **Note**
>
> Amazon Quick Automate 仅适用于通过配置的 Amazon Quick 账户。Amazon Web Services 管理控制台它不适用于在 aws 创建的免费账户或高级账户。 com/quick。

由于应用程序生态系统的复杂性不断增加以及传统自动化工具的局限性，企业难以实现端到端业务流程的自动化。Amazon Quick Automate 为企业构建、部署和持续维护工作流程自动化提供了最简单的方法，它具有支持跨多个应用程序、数据源和部门的复杂用例所需的一组功能。

客户只需上传流程文档或简单地用自然语言描述其业务流程来提供流程要求。根据文档或描述，Amazon Quick Automate 会创建一个包含自动化步骤和操作的计划。您可以通过添加其他步骤或操作来扩展计划，也可以修改现有步骤或操作。您可以通过从内容丰富的操作库中拖动操作或步骤来添加其他步骤。

Amazon Quick Automate 的智能代理可以无缝导航 Web 应用程序并与之交互，根据实时数据做出上下文决策，执行 API 调用，甚至生成自定义代码来处理复杂场景。当需要人工监督时，系统可以创建人性化任务，供手动审查或批准。

重要概念

自动化小组

自动化组为自动化创建逻辑分组，使组织能够跨不同部门或项目高效地管理权限和资源。这些群组提供了一种根据业务部门、职能区域或项目团队来组织自动化和设置权限的方法。

通过将自动化组织成组，您可以应用一致的访问控制、资源限制和治理策略。随着组织自动化需求的增长和演变，这种组织结构支持可扩展的自动化管理。

Project

项目是封装与自动化计划相关的所有元数据、资产和上下文信息的主要容器。它是在自动化生命周期中组织、创作、测试、部署和维护自动化的基础单元。

项目的生命周期

- 创建项目：定义自动化的范围，包括其名称、用途、业务案例，并附上流程文档。
- 生成自动化：在项目中，构建和测试以及自动化。
- 版本和部署：发布用于测试或生产的自动化版本。项目维护版本历史记录和部署状态。
- 监控和迭代：查看每次运行的日志、指标并迭代自动化。每次迭代都会创建可追溯的项目级变更历史记录。

自动化

自动化是一种可视化构件，它表示流程的可执行逻辑。它是使用内部的可视化设计器创建的，您可以在其中定义完成业务流程所需的操作、决策和代理交互顺序。每个自动化都是如何执行工作的运营蓝图，将 AI-powered 代理、系统操作和人工输入整合到一个统一的流程中。

操作

操作是自动化的基石。每个操作都执行一项特定的任务，从读取数据到与外部系统交互。

座席

代理是一种可以理解自然语言输入、通过场景推理并代表您执行复杂任务的 AI-powered 操作。代理通过解释意图、处理可变性和动态执行操作，为自动化带来智能和适应性。

- 用户界面代理是一种原生代理，它理解自然语言指令以执行复杂的浏览器操作。它可以自主浏览网站、点击、键入、读取数据，并生成针对下游自动化步骤进行了优化的结构化输出。
- 自定义代理是一种使用集成的工具调用功能处理自然语言输入以自动执行复杂步骤的 AI-powered 操作。它主要使用集成作为其工具界面，同时提供可扩展性，可以将 Code 用作工具，以及其他原生操作，例如人类在环任务。该代理提供结构化、可预测的输出，经过优化，可无缝集成到下游自动化步骤中。

开始使用

Amazon Quick Automate 是一种基于浏览器的解决方案，无需安装，对 IT 的依赖最少，并且始终处于最新状态。Amazon Quick Automate 专为跨企业系统构建、测试和维护智能自动化的技术团队和高级用户而设计。这些用户通常对业务流程、系统集成有深刻的了解，但不一定是软件开发人员。Amazon Quick Automate 为高级用户和技术团队提供了设计和扩展企业级自动化所需的灵活性、控制力和深度。要开始使用 Amazon Quick Automate，只需通过您的 Amazon Quick 访问它，然后开始探索最适合您需求的自动化功能即可。

关键功能

- Multi-agent 建筑
  - Planning Agent 根据自然语言输入设计自动化
  - UI 代理处理界面交互
  - 处理特定流程任务的专业代理
  - 集成
- 企业控制和治理
  - 精细的访问控制管理
  - 全面的活动记录
  - Built-in 版本控制
  - 合规性治理功能
- Human-in-the-loop 能力
- 案例管理

- 异常处理支持
- Real-time 监控
- 内置可扩展性

设置任务

完成这些设置任务，为创建自动化的 Amazon Quick Automate 环境做好准备。

注册

在使用 Amazon Quick Automate 之前，您需要注册并创建自己的账户。注册过程将建立您的初始工作空间，并提供对 Amazon Quick Automate 的访问权限。

设置自动化组

自动化组为自动化创建逻辑分组，使组织能够跨不同部门或项目高效地管理权限和资源。这些群组提供了一种根据业务部门、职能区域或项目团队来组织自动化和设置权限的方法。通过将自动化组织成组，您可以应用一致的访问控制、资源限制和治理策略。随着组织自动化需求的增长和演变，这种组织结构支持可扩展的自动化管理。注册后，配置自动化组和权限，以组织自动化并控制整个组织的访问权限。此步骤可确保不同的部门和团队可以使用适合其角色和职责的自动化系统。

随着自动化环境的发展，从一开始就设置适当的自动化组和权限有助于保持安全性和合规性。您将建立支持跨多个部门或项目的高效工作流程管理的组织结构。

设置用户角色

Amazon Quick Automate 提供基于角色的精细访问权限：查看者、贡献者和所有者。查看者可以提交新的项目创意，与人类进行循环任务互动，并访问监控仪表板。贡献者可以构建、测试和部署自动化。所有者可以通过集成和安全凭证以及用户访问来控制对系统的自动化访问。

配置集成

- 设置 Amazon 服务集成后，您可以开始在 Quick Automate 中使用它们。有关设置the section called “操作连接器”的详细信息，请参阅。
- 首先，将集成添加到自动化组。这使您可以控制哪些自动化可以使用此集成的访问权限。要向您的自动化组添加集成，请执行以下操作：
  - 前往 “项目” 页面
  - 单击 “管理群组”，然后选择要向其添加集成的群组

- 在 “资产” 部分中，单击 “添加”，然后单击 “操作”
- 选择您之前创建的集成，然后单击 “添加” 将其链接到您的自动化组
- 现在，当用户在该自动化组中创建项目时，他们将找到与此集成相关的操作，并能够选择此集成进行身份验证

设置虚拟私有云 (VPC) 连接

默认情况下，Amazon Quick Automate 可以访问公共托管的互联网端点。对于更复杂的设置，包括访问私有托管的网站，可以选择将 Amazon Quick Automate 自动化任务与您的 VPC 相关联。有关更多信息，请参阅 the section called “设置 VPC 以与 Amazon Quick 配合使用”。

设置此配置后，来自托管浏览器的所有出站网络流量都将通过您配置的 VPC 中的 ENI 进行路由。然后，您可以将该流量发送到私有托管的资源，或者使用它来获取 IP 允许列表的永久 IP。

VPC-connected Amazon Quick Automate 设置提供：

- 直接访问连接的 VPC 中的私有托管资源
- 扩展对对等等中其他私有托管资源的访问权限 PrivateLinked VPC
- 通过托管的 Internet Gateway 访问互联网

安装说明

第 1 步：选择您的 VPC

选择一个现有 VPC 或创建一个包含一个或多个可用区、NAT 和 Internet 网关中的私有子网和公有子网的新的 VPC。

> **Note**
>
> 如果创建新的 VPC，VP Amazon C 创建向导中的默认选项就足够了。

步骤 2：设置与目标资源的连接

机器人流量将通过您连接的 VPC 中的 ENI 传出。选择适当的连接方法：

对于同一 VPC 中的资源：

- 无需额外设置

对于不同 VPC 中的资源，请使用以下 Amazon 结构之一：

- Amazon VPC 终端节点服务 (PrivateLink)-将单个服务终端节点从一个 VPC 公开到另一个 VPC
- Amazon Transit Gateway-集中管理对等网络集群
- Amazon VPC 对等互连-一对 VPC 之间的直接连接

步骤 3：创建快速 VPC 连接

使用快速管理工具创建 VPC 连接。此步骤将在您选择的 VPC 内的私有子网中创建两个 ENI。

步骤 4：将 VPC 连接与自动化组关联

创建 VPC 连接后，从自动化组页面的 VPC 连接部分将其与您的自动化组关联。配置此关联后，在指定组内运行的所有后续自动化都将使用 VPC 连接进行网络访问。

创建项目

本节将引导您完成在 Amazon Quick Automate 中创建新的自动化项目的过程。

创建新的项目

1. 单击 “创建项目” 按钮开始。
2. 在 “提供项目详细信息” 部分填写项目详细信息：
    - 名称：输入自动化项目的描述性名称。
    - 群组：为您的自动化选择相应的群组。
    - 描述（可选）：提供有关项目目的的其他背景信息。
    - 上传文档（可选）：附加现有文档以快速启动自动化。
3. 单击 “下一步：商业案例”，进入商业案例部分。

定义商业案例（章节是可选的）

此部分是可选的，但建议用于跟踪投资回报率和优先级。填写以下字段：

- 每个案例节省的小时数：估计每个实例节省的时间。
- 每年的案例：输入预期的年度数量。
- 每年节省的小时数：这可能会根据之前的条目自动计算。
- 项目优先级：设置此自动化的相对重要性。

- 目标启动日期：定义目标实施日期。

单击 “创建” 以完成并生成新的自动化项目。

> **Note**
>
> 界面中相应地标记了必填字段。可选字段提供了其他上下文，但如果需要，可以稍后填写。

创建项目后，您可以访问摘要页面，其中包含概述，启动目标和文档部分将打开以供查看。这种全面的布局使您可以快速掌握有关项目或资源的基本信息。您将有 “摘要”（默认选择）、“版本” 和 “部署” 选项卡。

在摘要中，概述部分提供了高级描述和启动目标。“文档” 部分包含上传的相关文档。在页面的右侧，你会看到一个状态面板。此面板提供有关项目当前状态的实时更新。它可能包括部署状态、运行状况检查或任何正在进行的流程等信息。

楼宇自动化

Amazon Quick Automate 提供了多种创建自动化的方法，以满足不同的需求和技能水平。本节介绍可用的创建方法和工具。

先决条件

在创建自动化之前，您需要在特定的自动化组中创建一个项目。自动化组将控制您在构建自动化时可用的集成和凭据。确保为计划在自动化中与之交互的任何外部系统设置所需的集成和凭据。

创建项目后，单击 “开始构建” 按钮即可开始构建。

> **Note**
>
> 您必须拥有所有者权限才能管理自动化组的集成和证书。

创建方法

从三种方法中进行选择来构建自动化。如果您不熟悉 Amazon Quick Automate，我们建议：

- 首先探索示例自动化

- 尝试使用自然语言创建简单的自动化
- 熟悉基础知识后，可以尝试手动编辑

使用示例自动化

探索演示常见自动化模式的预建示例，快速入门。这些示例提供了不同自动化功能的实际示例，可作为学习资源，帮助您熟悉 Amazon Quick Automate 的功能。要使用示例自动化，请执行以下操作：

- 按行业搜索不同的样本。
- 单击示例查看自动化的概述。
  - 如果需要任何集成，它们将被列为先决条件。
- 单击 “从示例开始”，在画布中打开自动化。
- 现在，您将能够查看、编辑和测试自动化。

用自然语言创作

自动化助手提供了一种通过 AI-powered 以下方式创建自动化的方法：

- 聊天界面-用自然语言以对话方式描述您的流程
- 文件上传-导入描述您的流程步骤和要求的所有文档

当您通过任一方法提供输入时，自动化助手将通过两步引导式体验生成您的自动化：

- High-level 计划
  - 首先，助手会分析您的需求并生成高级自动化计划。该计划由流程步骤组成，这些步骤对作为自动化一部分的相关操作进行逻辑分组。每个流程步骤最初都包含自然语言指令。
  - 查看并编辑每个处理步骤的说明，然后单击 “生成” 为该步骤创建低级操作。
- Low-level actions
  - 接下来，Assistant 将根据步骤说明构建低级操作和流程逻辑。
  - 查看和编辑生成的操作。单击 “运行” 或 “调试” 开始测试。

提供自然语言输入的最佳实践：

- 像培训新员工一样指定分步流程
- 包括执行每个步骤所需的确切细节：

- 发送消息时的电子邮件地址
- 文档的文件名和位置 uploading/downloading
- 导航到网站时的网址

从头开始创建（空白自动化）

使用可视化设计器界面手动生成自动化：

- 导航到您的项目摘要
- 单击 “开始构建”
- 选择 “跳过” 以访问画布

设计器界面提供了几个关键组件：

- 画布-可视化自动化。您可以在画布上放大和缩小、展开和折叠流程步骤以及对操作进行重新排序。
- 操作面板-动作面板包含您的自动化组中可用的所有自动化操作的完整列表。您可以搜索和筛选以查找按类别（代理、流程流、Web 浏览器等）组织的操作。 Drag-and-drop 在画布上执行操作以构建您的自动化。您也可以单击鼠标悬停在操作之间时找到的加号，直接在画布上添加新动作。
- 属性面板-添加动作或单击流程中的现有动作后，属性面板允许您配置控制该动作的行为方式的输入和输出参数。
- 设置面板-允许您创建和编辑运行时配置，并浏览可用于自动化的凭据。
- 变量面板-显示自动化中使用的所有变量。通过直接在自动化中添加新引用，可以无缝创建变量。

运行时配置和变量

运行时配置允许您创建易于编辑的设置，供自动化系统使用。运行时配置的示例包括：

- 网站网址
- 文件名和位置
- 电子邮件配置，例如主题和发件人列表

当自动化运行时，变量用于在自动化中的操作之间存储和传递信息。只需在输出属性中提供新的引用名称，即可为自动化添加新变量。常见的变量类型包括：

- 字符串-纯文本（例如，名称、描述）

- 数字-数值（例如，数量、分数）
- 布尔值- True/False 值
- 数组-项目集合或列表
- 对象- Key-value 成对
- 文件-文档和媒体（例如 PDF、图像）
- 数据表-包含行和列 Spreadsheet-like 的数据

编辑自动化

创建自动化后，您可以使用 “自动化助手” 或直接在画布上进行编辑，对其进行修改。

使用自动化助手

自动化助手可帮助您通过自然语言进行更改。你可以：

- 询问整个自动化、具体步骤或具体操作的更新
  - 首先选择具体步骤，将聊天重点放在具体步骤上
- 根据实际自动化，提出问题并获得产品内帮助和建议
- 寻求帮助，根据您的需求编写表达式和代码

要使用助手进行编辑，请执行以下操作：

- 在工具栏中单击 “使用助手构建”
- 描述您要进行的更改
- 查看并确认建议的修改
  - 聊天中包含更改摘要。单击 “拒绝更改” 以恢复到先前版本。
- 测试更新的自动化

在画布上编辑

直接在视觉设计器中进行更改：

- 选择要修改的步骤或操作
- 使用属性面板调整设置

- 使用拖放功能重新排列步骤

> **Note**
>
> 每个动作都有一个选项菜单，其中包含常用操作，例如复制操作或删除动作。

编辑的最佳实践：

- 进行增量更改
- 每次重大修改后都要进行测试

> **Note**
>
> 更改会自动保存到上线版本。如果要部署这些更改，请提交并部署更新后的版本。

> **Tip**
>
> 如果您在构建时遇到问题：
>
> - 使用自动化助手获取帮助
> - 查看操作文档以了解具体要求

自动化输入和输出

定义输入和输出架构，在 Amazon Quick Automate 中创建可重复使用的参数化自动化。通过使用 “开始” 和 “结束” 节点定义输入和输出架构，您可以将静态自动化转换为可重复使用的工作流程，每次运行时都接受不同的数据。您可以定义在运行时提供的键入输入参数和在自动化完成时捕获的结构化输出值，而不是硬编码值。输入和输出适用于所有调用方法：手动运行、API 调用和计划触发器。

使用输入和输出的主要好处：

- 可重用性-使用不同的数据运行相同的自动化，而无需修改自动化本身。
- 类型安全 — Amazon Quick Automate 会在执行开始之前根据架构验证输入数据，从而防止运行无效数据。

- API 集成 — Auto-generated 架构支持编程发现和与外部系统的集成。
- 可观察性 — 结构化输出被捕获为执行工件以供审计和审查。

支持的数据类型

输入和输出字段支持以下数据类型：

- 文本-纯文本值（例如，text1、text2）
- 数字-包括小数的数值（例如 3.14、100）
- 布尔值-真值或假值
- 文件-最大大小为 5 MB 的文件对象

开始和结束节点

每个自动化都包括一个 “开始” 节点和一个 “结束” 节点，默认情况下它们为空。您可以编辑这些节点来创建架构，使用自动化中的输入，并更新输出数据以从自动化中返回。“开始” 节点在运行时接收输入数据，而 “结束” 节点（包括 “结束进程” 节点）在执行期间收集输出数据，并在自动化完成时将其作为结构化构件返回。

晚于

“开始” 节点是触发自动化时接受输入参数的入口点。默认情况下，它为空。

属性：

- 输入格式-定义自动化接受的输入参数的架构。使用定义输入和输出架构中所述的输入架构编辑器进行编辑。
- 输入变量-存储自动化输入值的变量，该值在输入格式中定义并由用户提供。

早于

“结束” 节点是在自动化成功完成时收集并返回输出值的终止点。您可以使用 “结束” 节点的属性设置自动化中变量的输出值。根据自动化的结构，您的自动化可以有多个结束节点（结束进程）。

属性：

- 输出格式-定义自动化返回的输出参数的架构。选择 “编辑”，然后使用定义输入和输出架构中所述的输出架构编辑器添加或修改架构。

- 输出数据-将自动化中变量的值映射到您定义的输出字段。对于您在结束节点（输出架构）中创建的每个输出变量，请指定包含要返回的数据的自动化变量。使用编辑输出数据编辑器在输出值字段中配置这些映射。

定义输入和输出架构

架构定义了您的自动化接受为输入并作为输出生成的数据结构。创作工作室提供了一个可视化表单生成器，用于直接在自动化画布上定义输入和输出架构。

要定义输入架构，请执行以下操作：

- 在 Amazon Quick Automate 中打开自动化。
- 在画布上选择 “开始” 节点以打开架构编辑器。您也可以从属性窗格中打开架构编辑器。为此，请选择 “开始” 节点，然后在属性窗格中选择 “以输入格式编辑”。
- 选择 +添加字段以添加输入字段。
- 对于每个输入字段，配置以下属性：
  - 名称-字段的唯一标识符。
  - 类型-字段接受的数据类型。有关更多信息，请参阅支持的数据类型。
  - 必填字段-运行自动化时是否必须提供该字段。
  - 默认值（可选）-只有清除 “必填” 字段后，此选项才处于活动状态。当您运行测试或触发自动化时，默认值会预先填充在输入表单中。
  - 描述-对字段所代表内容的描述。
- 选择 “保存” 以将架构与您的自动化一起存储。

要定义输出架构，请执行以下操作：

- 在画布上选择 “结束” 节点以打开输出架构编辑器。您也可以从属性窗格中打开架构编辑器。为此，请选择 “结束” 节点，然后在属性窗格中选择 “以输出格式编辑”。
- 选择 +添加字段以添加输出字段。
- 对于每个输出字段，配置以下属性：
  - 名称-字段的唯一标识符。
  - 类型-输出的数据类型。
  - 描述-对输出所代表内容的描述。
- 选择保存。

> **Note**
>
> 您可以从 “开始” 节点定义输入和任何 “结束” 节点的输出。如果您的自动化有多个结束节点，则添加或修改一个终端节点的架构会修改所有终端节点架构。

使用起始节点的输入值

当您的自动化在 “开始” 节点上定义了输入架构时，您可以使用inputs字典在整个工作流程中访问这些输入值。运行时会自动验证并使用自动化运行时提供的值填充此字典。

```
# Access required input fields
value = inputs["field_name"]

# Example usage
customer_id = inputs["customer_id"]  # Retrieves a required string input
```

在 “结束” 节点中设置输出值

“结束” 节点定义自动化中的哪些值作为输出返回。您可以使用 O utput Data 属性进行配置，该属性为在编辑器中设置输出值提供了两种交互模式。通过选择 “输出值” 字段旁边的代码图标 (</>) 在模式之间切换。

两种设置输出的模式：

- 变量选择模式（下拉列表）-默认界面显示自动化中所有可用变量的下拉列表。选择要分配给每个输出字段的变量。
- 表达式模式（代码）-选择任何输出值字段旁边的代码图标 (</>) 以切换到表达式模式。此模式允许您输入自定义表达式、执行计算、访问嵌套数据或设置文字值。

使用 “使用助手构建” 定义架构

使用 Assistant 构建可以直接创建或修改输入和输出架构。用自然语言描述您的输入和输出要求，助手会为您生成架构定义。助手所做的任何更改都会自动与 Studio 可视化表单生成器同步。

注意事项

使用自动化输入和输出时，请记住以下几点：

- 输入和输出架构是可选的。没有架构的现有自动化继续保持不变。

- 文件输入的最大大小为 5 MB。对于较大的文件，请改为将文件位置（例如 Amazon S3 路径）作为文本输入传递。
- 为了便于观察和审计，每次执行时都会存储输入和输出值。
- 更新架构时，必须重新部署自动化才能使更改在已部署的运行中生效。测试运行始终使用最新的草稿架构。

您可以通过以下方式使用输入和输出值：

- 在画布上测试和运行自动化。有关更多信息，请参阅测试自动化。
- 手动触发已部署的自动化。有关更多信息，请参阅部署自动化。
- 已部署自动化的计划触发器。有关更多信息，请参阅部署自动化。

管理自动化版本

Amazon Quick Automate 提供版本控制功能，可帮助您跟踪和维护自动化系统的更新历史记录，并轻松恢复以前的版本。

重要概念

- 实时版本-可在画布中编辑的自动化的当前工作副本。编辑时，更改会自动保存到上线版本。
- 已提交版本-可以部署的自动化的 Read-only 快照。提交新版本的自动化以跟踪重要更新，并在需要时能够恢复。
- 已部署的版本-可以部署和激活已提交的版本以按计划运行。

> **Note**
>
> 每个版本都保留自己的运行时配置值。对 Live 版本运行时设置的更改不会影响之前提交或部署的版本。

提交版本

要提交版本，请执行以下操作：

- 在画布工具栏中单击 “提交”
- 添加描述性备注，解释您的更改

- 选择如何增加版本号：
  - 次要版本（例如，1.05 → 1.06），用于较小的更新（默认）
  - 主要版本（例如，1.0 → 2.0），用于进行重大更改
- 单击 “提交”

> **Important**
>
> 如果自动化存在任何验证错误，则无法提交版本。在尝试提交之前，请先解决所有错误。

当你提交一个版本时：

- 提交的版本变为只读快照
- 当前运行时配置与提交的版本一起保存
- 将根据该快照创建新的 Live 版本以继续编辑

> **Important**
>
> 只能部署已提交的版本。必须先提交 Live 版本，然后才能进行部署。

查看版本

在两个地方查看版本：

- 画布中的版本下拉列表-默认为上线版本。从下拉列表中选择任何以前的版本，以只读模式在画布上查看。
- “版本” 选项卡-可在项目详细信息中找到。显示完整的版本历史记录，包括版本号、版本提交时间、提交版本的用户以及任何版本说明。单击操作菜单以查看版本详细信息或部署版本。

还原早期版本

要恢复先前版本并继续将其编辑为 Live 版本，请执行以下操作：

- 从画布上方的版本下拉列表中选择版本
- 选择 “恢复实时版本”

- 所选版本将取代您当前的 Live 版本
- 继续编辑 Live 版本以进行任何必要的调整
- 提交为新版本以拍摄快照或部署更新

> **Note**
>
> 恢复版本会创建新的工作副本，但不会删除任何版本历史记录。

最佳实践

- 添加清晰的版本注释以跟踪更改的目的
- 在重大更新后提交版本
- 在提交之前测试更改
- 提交前请查看运行时配置

自动化操作

操作是自动化的基石。每个操作都执行一项特定的任务，从读取数据到与外部系统交互。本节介绍所有可用的操作以及如何有效使用它们。

操作类别

- 代理-使用自然语言执行复杂任务（例如 Web 自动化和多工具编排）的 AI-powered 操作
- 快速-直接在自动化中使用与 Amazon Quick 功能和服务的本机集成
- 流程流-通过步骤、循环和条件控制自动化的流程
- 常@@ 规-常用实用程序操作
- Web 浏览器-通过点击、键入和提取数据与网站互动
- 微软 Excel-读取、写入和操作 Excel 电子表格
- 数据表-使用内存中的结构化数据进行处理和分析
- 编排-通过案例管理工作项目并协调人性化任务
- 异常处理-定义您的自动化如何响应不同类型的错误
- 文件-管理自动化系统中使用的文件

- PDF-创建、修改和提取 PDF 文档中的内容
- 代码-编写自定义 Python 代码以扩展自动化功能
- 集成 ——连接 Salesforce 和微软 365 等 Amazon 服务和外部应用程序 ServiceNow

座席

使用 AI 来理解指令和执行复杂任务的操作。

- 用户界面代理-用于 Web 浏览器任务的 AI 代理。用于动态和智能的 Web 自动化。只需编写说明即可让它浏览网站、提取数据并生成结构化输出。
- 自定义代理-用于复杂任务的 AI 代理。创建一个能够理解自然语言说明并使用可用工具采取行动的代理。用于需要推理、判断和动态规划的任务。

用户界面代理

用户界面代理是一种原生代理，它理解自然语言指令以执行复杂的浏览器操作。它可以自主浏览网站、点击、键入、读取数据，并生成针对下游自动化步骤进行了优化的结构化输出。示例用例包括在网页上汇总产品或通过浏览网站来获取数据。

Properties

标题

step/UI 代理人姓名

说明

在此字段中，您可以用自然语言编写代理的提示。编写提示时的最佳做法：

- 要清楚明确地说明你想要什么。
- 构造提示。首先提及 “任务” 或 “角色”，然后提及 “说明”，通过编号步骤完成任务
- 添加约束条件（例如，仅查看产品部分）并指定何时这样 stop/end 做（例如，在找到相关信息时停止）
- 提供正面和负面（不要这样做）的例子
- 明确指定长度要求（例如，少于 100 个字）或输出格式（例如 MM/DD/YY 格式中的日期）

用三引号 (“”) 将文本换成多行提示。例如：

```
"""Task: Locate the company's latest annual report.
```

```
* Visit the provided URL.
* Look for the annual report. The report may be titled 'Annual Report', 'Financial
 Report', 'Year in Review', or similar variations..."""
```

结构化输出（可选）

代理响应：用于分配此操作输出的变量的名称

如何配置结构化输出字段

添加字段

- 单击 “添加字段” 创建新的输出字段
- 输入输出名称-这将变成 JSON 属性名称
- 从下拉列表中选择 “类型”
- 如果该字段必须始终存在，请选中 “必填”
- 添加描述以指导 AI 代理

字段类型

- 字符串-文本值（名称、描述、摘要）
- 数字-数值（计数、分数、百分比）
- 布尔 True/false 值-值（状态标志、 yes/no 问题）
- 对象-嵌套结构（复杂数据分组）
- Array-项目列表（标签、类别、多个值）
- 文件-文件引用（文档附件、图像）
- 数据表-表格数据（结构化数据集、报告）

处理复杂类型

对象和数组可以包含嵌套字段：

- 单击 “对象” 或 “数组” 字段旁边的展开箭头 (▸)
- 在嵌套结构中使用 “添加” 字段
- 将嵌套保持在 2-3 级以获得最佳性能

示例配置

以下是用于汇总客户反馈的简单配置：

```
{
  "orderId": "12345",
  "numberOfOrders": 3,
  "hasShipped": true,
  "orderDetails": {
    "quantity": 2,
    "productName": "ABC",
  },
  "tags": ["electronics", "urgent"]
}
```

此结构将配置为：

- 订单编号（字符串，必填）
- 数字OfOrders （数字，必填）
- hasShipped（布尔值，必填）
- 订单详情（对象，必填）
  - 数量（数字，必填）
  - 产品名称（字符串，必填）
- 标签（字符串数组，可选）

最佳实践

- 使用描述性字段名称-帮助 AI 了解要提取哪些数据
- 添加清晰的描述-为复杂字段提供上下文
- 将关键字段标记为必填字段-确保基本数据始终存在
- 限制嵌套深度-保持结构简单以获得更好的性能
- 测试您的配置-通过运行代理步骤并验证响应，验证输出是否符合您的预期。

重要提示

- JSON 知识：不熟悉 JSON？ 在 json.org 上学习基础知识

- 未验证：目前，系统不验证输出结构——确保您的自动化处理缺失或格式错误的数据

自定义代理

自定义代理是一种智能操作，可处理自然语言输入以自动执行复杂的步骤。它使用集成的工具调用功能和集成作为其主要工具接口。它还提供了可扩展性，可以将 Code 用作工具和其他原生操作，例如人类在环任务。该代理提供结构化、可预测的输出，针对下游自动化步骤进行了优化。

Properties

- 标题： step/custom 代理人姓名
- 模式：一种模式根据您的用例定义代理的运行方式。三种可用模式是 “快速”、“专业” 和 “自定义”。Fast 最适合简单的任务，例如摘要、分类和大批量自动化。Pro 非常适合涉及推理和编排多种工具或操作的复杂任务。Fast 和 Pro 是完全托管模式，无需事先进行预设置。自定义模式需要 Bedrock 运行时连接器，并允许您选择要使用的模型。有关更多信息，请参阅 在自定义代理中使用自定义模型（自带基岩模型）。当你有针对特定 Bedrock 模型进行微调的提示、需要为代理使用特定的基岩模型，或者想要使用自己在 Bedrock 上托管的自定义或微调模型时，自定义模式是理想的选择。在自定义模式下，您可以通过集成从 Bedrock 中引入自己的模型。模型推理按与该 Bedrock 集成关联的账户单独计费。
- 说明：在此字段中，您可以用自然语言编写代理的提示。编写提示时的最佳做法：
  - 清楚明确地说明你想要什么。
  - 构造提示。首先提及 “任务” 或 “角色”，然后提及 “说明”，通过编号步骤完成任务
  - 为了提高工具呼叫的准确性并指导代理，请在提示中明确指定在每个步骤中使用哪个工具（如果适用）。
  - 明确指定长度要求（例如，少于 100 个字）或输出格式（例如 MM/DD/YY 格式中的日期）
  - 用三引号 (“”) 将文本换成多行提示。例如：

```
"""You are content summarization agent.
Summarize the last two paragraphs of the provided text, focusing only on the main
 conclusion."""
```

- 操作：操作是一种使 AI 代理能够与外部系统交互或执行特定任务的工具。这是可选的。无需任何操作即可运行自定义代理。可以在自定义代理中使用以下操作。
  - 一般操作
    - 创建用户任务-如果启用，此工具允许代理在执行过程中卡住时触发 Human-in-the-Loop（HITL）任务。代理停下来等待人工输入。HITL 任务在任务中心可见。为了获得最佳结果，请

在提示中指定代理应在何时调用 HITL。默认情况下，此操作处于选中状态。自动化一直持续到任务完成。

- 代码-代码操作在受限的 Python 环境中生成和执行 Python 代码，与代码操作相同。它解决了涉及计算、数据操作和文件处理的任务。与代码生成器不同，它会主动创建和运行脚本来实现目标。它适用于Excel、PDF文件、各种数据格式和可用的集成。
  - 关键功能：
    - 文件操作：处理多选项卡 Excel 文件、提取内容、执行日期计算、应用条件格式并将结果上传到 S3
    - 数据转换：在 JSON 格式和表格格式之间进行转换、转置数据、重命名列和联接表
    - 高级计算：生成数值序列并执行自动验证
- 集成：如果您已向自动化组添加了特定的集成操作（例如 Salesforce、MS Exchange 或 Bedrock），则它们的相应操作将显示在此处，以便在自定义代理中使用。然后，作者可以选择相关操作作为代理的工具。

  可以在自定义代理 tools/actions 中使用的集成列表
  - Amazon S3
  - Amazon Bedrock 数据自动化
  - Amazon Comprehend
  - Amazon Textract
  - 自定义 REST API
  - 自定义 MCP 连接器
  - Microsoft Outlook
  - Salesforce
- 结构化输出（可选）

  将 AI 代理配置为返回下游步骤可以处理的结构化 JSON 输出。此功能非常适合文本摘要、报告生成、数据转换以及从非结构化内容中提取统计数据。此为可选字段。如果未定义结构化输出，则默认情况下，代理会以自然语言返回输出。当您的输出具有已定义的结构（例如列表、数据表或 JSON）时，请使用结构化输出。

  > **Note**
  >
  > 自定义代理的结构化输出配置遵循与 UI 代理相同的格式。有关详细的配置说明，请参阅 UI 代理结构化输出部分。

- 代理响应：用于分配代理输出的变量的名称。如果已定义，则响应遵循您在 JSON 架构中的结构化输出格式，否则为自由格式文本。

在自定义代理中使用自定义模型（自带基岩模型）

将托管在 B Amazon edrock 中的所需或自定义微调模型与 Quick Suite 自动化工作流程集成。

开始之前，确保您已准备好以下事项：

- 在 Bedrock 中部署并可访问经过微调的Amazon模型
- 用于创建连接器的快速套件管理员访问权限
- 一个具有 Bedrock 权限的 IAM 角色，可以调用模型
- 您的型号（例如，`us.anthropic.claude-3-5-sonnet-20241022-v2:0`）

第 1 步：按照中的详细说明创建 Bedrock 运行时操作集成 Amazon 服务操作连接器

步骤 2：设置您的自动化组

创建自动化组并连接集成：

- 创建自动化群组-按照中的详细说明进行操作 设置任务
- 配置集成-按照中的详细说明进行操作 设置任务
- 配置完成后，连接器将出现在您的可用资产列表中

步骤 3：配置自定义代理

添加并配置自定义代理以使用经过微调的模型：

- 在您的自动化工作流程中，添加自定义代理
- 配置以下代理设置：
  - 代理人职称：输入代理人的描述性姓名
  - 说明：输入根据您的用例量身定制的自定义提示
  - 模式：选择自定义
  - 连接器：选择你的 Bedrock Runtime 连接器（选择“自定义”模式时为必填项）
  - 自定义模型：输入您的模型 ID（例如`us.anthropic.claude-3-5-sonnet-20241022-v2:0`）-选择自定义模式时为必填项

后续步骤

配置完成后，您的自定义代理将使用经过微调的模型根据您提供的说明处理请求。现在，您可以将此代理整合到您的 Quick Automate 工作流程中。

> **Note**
>
> 确保您的模型 ID 格式正确，并且与您的 B Amazon edrock 账户中部署的模型相匹配。您可以在 B Amazon edrock 控制台的已配置模型下找到您的模型 ID。

定制代理测试

自定义代理测试使您能够独立于完整的自动化工作流程来测试单个代理。此功能可帮助您验证代理行为、调试提示并更有效地进行迭代，而无需执行整个工作流程。

先决条件

- 包含至少一个已配置的自定义代理的自动化工作流程
- 在工作区中运行自动化的适当权限

开始测试

- 在工作流程画布中，将鼠标悬停在要测试的代理卡片上
- 选择出现在卡片顶部的单元测试按钮
- 在打开的变量收集窗口中，查看代理提示中自动检测到的变量
  - 提示预览会突出显示所有检测到的变量
- 为每个变量输入一个值
  - 值必须使用有效的表达式语法
  - 如果值包含无效语法，则会显示一条错误消息并阻止测试执行

监控测试执行情况

在测试执行期间，您可以在审计面板中监控进度。该测试会跳过所有前面的工作流程步骤，只执行选定的代理。您获得的日志记录体验与完整工作流程运行相同。

查看测试结果

测试完成后，在 “测试” 面板中查看以下信息：

- 指标卡（测试面板中的 “监控” 选项卡）
  - 总执行时间
  - 使用的工具数量
  - 创建的任务数
- 介于两者之间登录
- 观看 “变量” 选项卡（“测试” 面板中的变量手风琴）
  - 输入-查看输入变量及其值
  - 输出-检查代理执行的输出结果
  - 对于结构化输出，请选择查看详细信息打开 “查看输出” 对话框：
    - “字段” 选项卡-使用树结构视图浏览数据
    - 字段-通过在 “字段” 选项卡中选择树节点来突出显示相应的值
    - 输出字段-JSON 密钥的相应值

在 “使用助手构建” 中使用自定义代理

自定义代理的当前原则是必须特别提及它才能始终如一地调用它，以下是提示中使其显示所需的内容：

```
- Function names: `use_inline_agent`
- Representation names: "Custom Agent", "Inline Agent" # use `use_inline_agent`
- Generic terms: "agentic skills" # default to `use_inline_agent`
```

否则，最好使用模型来确定性地创作工作流程。

但是，实际上，当没有适当的操作可用时，计划者可能会选择自定义代理作为解决方法。但是，为了在工作流程中始终如一地调用自定义代理，建议在提示中使用上述短语。

代理用例示例

用例 1：电子邮件分类和分配代理

角色：您是电子邮件分类和分配代理

说明：请按照以下步骤操作：

- 步骤 1：根据提供的参考表的 “类别” 列将收到的电子邮件归类为知识
- 步骤 2：使用电子邮件系统发送通知：
  - 发件人：[system_email]
  - 收件人：[团队_分发_电子邮件]
  - 主题：[分级结果]
  - 正文：包括一份简短的摘要，解释原始电子邮件中的分类理由和要点
- 第 3 步：对于所有有效类别（“未知” 除外），请使用以下命令在 Salesforce 中创建一个新案例：
  - 主题：[原始电子邮件主题]
  - 描述：电子邮件正文中的问题摘要
  - 优先级：基于内容的紧急程度 (High/Medium/Low)
  - 类型：选择适当的类型 (Question/Problem/Feature Request/Other)
  - 状态：“新”
  - 类别：[步骤 1 的分类结果]
- 第 4 步：如果归类为 “未知”：
  - 上报给主管进行人工审查
  - 添加注释，解释为什么分类不确定
  - 根据从主管那里收到的类别，按照步骤 2 和 3 进行操作，然后停止
  - 如果从主管那里收到的类别未知或无效，请停止

将知识库与自定义代理一起使用

在 Amazon Quick Automate 中，您可以将知识库连接到自定义代理，以便对组织的文档进行 AI-powered 检索和问题解答。通过将 Quick 空间链接到您的自动化群组，自定义代理可以搜索和检索该空间内的知识库中的信息。

将其用于需要参考组织知识的自动化，例如回答政策文件中的问题、汇总报告或根据参考数据对内容进行分类。

知识库会索引您的文档以进行语义搜索，因此自定义代理只检索最相关的段落，而不是处理整个文件。这使得检索更快、更准确，尤其是在大型文档集中。

先决条件

- 配置了一个或多个知识库的快速空间。有关更多信息，请参阅 使用 Amazon Quick 中的空间整理、协作和共享资源。

- 您是其所有者的自动化群组
- Owner-level 访问您要关联的空间

将空间关联到您的自动化群组

在自定义代理可以访问知识库之前，您必须将包含这些知识库的空间链接到您的自动化组。关联空间可向自动化组授予访问该空间内知识库和文件的权限。

要将空间链接到自动化组，请执行以下操作：

1. 在“自动化”选项卡中，转到“项目”页面。
2. 选择“群组”，然后选择要将空间附加到的群组。

> **Tip**
>
> 您也可以选择创建群组来创建新的自动化群组。

3. 在“资源”部分中，选择“添加”，然后选择“空间”。
4. 选择包含您要使用的知识库的空间，然后选择“添加”。

现在，该空间出现在自动化组的连接列表中。此自动化组中的自定义代理可以访问链接空间中的知识库和文件。该领域的其他资源不可用于自动化。

> **Note**
>
> 如果空间在添加后显示访问权限受限，则表示并非所有知识库都与自动化组共享。如果在链接后将知识库添加到空间中，或者最初没有共享所有知识库，则可能会发生这种情况。要解决此问题，请刷新空间连接以与自动化组共享所有资源。您无需在单个自定义代理上重新配置“知识”选项卡。

向自定义代理添加知识

将空间与您的自动化组关联后，您可以配置自定义代理以使用该空间中的知识库。工作流程必须位于您附加空间的同一个自动化组中。

要向自定义代理添加知识，请执行以下操作：

1. 在工作流生成器中，添加“自定义代理”步骤。您可以将自定义代理节点拖放到画布上，也可以与自动化助手聊天以构建此步骤。
2. 在代理属性面板中，选择知识，然后选择添加。
3. 将打开一个选取器，显示链接到自动化组的可用空间。选择一个或多个包含您希望代理使用的知识库的空间。
4. 选择保存。

现在，当自动化运行时，自定义代理可以在选定空间的知识库中搜索和检索内容。

附加空间后，该空间内的所有知识库都将自动可供代理使用。您无需单独附上每个知识库。在运行时，代理会独立查询每个知识库，并将结果合并到响应中。

> **Note**
>
> 如果自动化组所有者失去了对空间内特定知识库的访问权限，则在查询期间会跳过该知识库，工作流编辑器会在空间附件上显示警告标记。

为知识库查询编写说明

当自定义代理附有知识库时，它会根据您的说明自动搜索和检索相关内容。编写说明，清楚地描述代理应查找哪些信息或应如何使用知识库内容。

最佳实践：

- 具体说明要检索或汇总哪些信息
- 引用您期望代理查找的内容类型（例如，“在政策文件中搜索...”或“查找有关... 的信息”）
- 指定代理应如何在其响应中使用检索到的信息
- 包括知识库中不包含相关内容时的备用说明

示例：具有知识库的客户咨询代理

以下示例说明如何配置自定义代理，该代理使用知识库根据公司文档回答客户查询。

设置：

- 包含包含产品文档和常见问题解答内容的知识库的空间

- 该空间已链接到自动化组
- 该空间将作为知识添加到自定义代理中

说明：

```
"""You are a customer support agent.

Task: Answer the customer inquiry using information from the knowledge base.

Instructions:
1. Search the knowledge base for information relevant to the customer's question.
2. Provide a clear, concise answer based on the retrieved content.
3. If the knowledge base does not contain relevant information, respond with:
   "I don't have enough information to answer this question. Please escalate to a human
 agent."

Constraints:
- Only use information found in the knowledge base. Do not make up answers.
- Keep responses under 200 words.
- Include the source document name when referencing specific information."""
```

结构化输出：

```
{
  "answer": "The response to the customer inquiry",
  "sourceDocument": "Name of the document used",
  "confidence": "high/medium/low",
  "escalationNeeded": false
}
```

Quick

借助快速操作，您可以直接在自动化中使用与 Amazon Quick 功能和服务的本机集成。这些操作在 Quick 环境中运行，无需外部身份验证或复杂的基础架构设置。在使用统一治理、权限和数据管理的同时，您可以与其他 Quick 功能进行交互。

共享文件操作

共享文件存储为管理自动化系统使用的文件提供了一个集中位置。一个自动化上传的文件可立即供同一自动化组中的其他自动化使用。这样就无需为轻量级文件管理场景提供外部存储解决方案。

主要好处：

- 在同一个自动化组内跨多个自动化共享文件
- 避免外部存储设置（例如，Amazon 简单存储服务或 SharePoint）
- 使用内置文件管理界面手动上传文件（选择文件）

以下两个操作可用于共享文件操作。

- 下载共享文件-下载共享文件以用于自动化。
- 另存为共享文件-将文件从自动化上传到共享存储。

下载共享文件

从共享存储中检索文件以用于自动化。使用此操作可以检索之前手动上传或由同一自动化组中的其他自动化上传的文件。

特性：

- 要下载的文件（必填）：要从共享存储空间检索的文件。“要下载的文件” 属性在字段旁边包括一个文件夹图标 (#)。选择此图标可打开 “选择文件” 编辑器，该编辑器提供以下界面：
  - 查看所有文件：查看当前存储在自动化组共享存储中的所有文件。文件以列表形式显示，其中包含名称、上次修改者和上次修改时间。
  - 操作：每个文件都有一个 “操作” 菜单 (⋮)，其中包含以下选项：
    - 下载：将文件保存到本地计算机上
    - 删除：将文件从共享存储空间中移除
  - 上传文件：选择 “上传” 将新文件手动添加到共享存储空间。
  - 选择并保存：从列表中选择一个文件并选择 “保存” 以在操作中使用该文件，或者选择 “取消” 在不选择的情况下关闭。
- 输出变量（必填）：用于存储已下载文件对象的变量名。

另存为共享文件

将文件上传到共享存储，使其可供自动化组中的其他自动化人员使用。使用此操作可以保存由您的自动化生成的输出文件。然后，其他自动化人员可以访问这些文件，也可以手动下载它们。

特性：

- 要保存的文件（必填）：要上传到共享存储空间的文件对象（例如，Excel 文件、PDF 或其他由您的自动化生成的文件类型）。
- 另存为文件名（可选）：在共享存储中保存文件时使用的名称。如果未提供，则该操作将使用原始文件名。
- 替换现有文件（可选）：选中后，同名的现有文件将替换为正在上传的文件

手动访问文件

您可以使用以下任一方法在 Amazon Quick Automate 中手动访问和下载文件。

来自创作工作室（Action）

- 选择 “下载共享文件” 操作的 “待下载文件” 属性旁边的文件夹图标 (#)，打开 “选择文件” 对话框。这将显示自动化组的可用文件列表。
- 选择 “操作” 下的三个点 (‹)，然后选择 “下载” 将文件保存到本地计算机。

来自自动化小组

- 在 “快速自动化” 中打开您的自动化群组。
- 选择 “共享文件” 选项卡以查看可用文件列表。
- 选择 “操作” 下的三个点 (‹)，然后选择 “下载” 将文件保存到本地计算机。

限制

每个自动化组的共享文件存储有以下限制。

限制	值	Scope
最大文件数	250	每个自动化组
最大总存储空间	1 GB	每个自动化组
单个文件的最大大小	200 MB	每份文件

> **Note**
>
> 支持的文件类型：HTML、TXT、JSON、CSV、PDF、XLSX、XLS、PNG JPEG/JPG、DOCX、DOC 和 ZIP。 TIFF/TIF

最佳实践

- 使用描述性文件名：在文件名中包含日期或标识符以避免混淆（例如，“report_2026-03-31.xlsx”）。
- 清理旧文件：使用 “选择文件” 编辑器定期删除不再需要的文件。
- 考虑文件大小限制：单个文件最多可达 200 MB，每个自动化组的共享存储空间总量限制为 1 GB。对于大规模文件存储需求，可以考虑改用 Amazon S3 集成。
- 使用一致的命名惯例：在整个自动化组中建立命名模式，以便更轻松地管理文件。

注意

使用共享文件操作时，请记住以下注意事项。

- Quick Automate 在自动化组级别存储文件。这意味着：
  - 同一自动化组中的所有自动化都可以访问相同的共享文件。
  - 一个自动化上传的文件可立即供群组中的其他自动化使用。
- 文件数量限制（250 个文件）和总存储限制（1 GB）适用于自动化组级别。群组中的所有自动化都具有这些限制。

示例

示例 1：处理共享配置文件

场景：多个自动化需要读取同一个配置文件。

```
1. Download Shared File
   - File to download: "config.xlsx"
   - Output Variable: configFile

2. Read Excel Range
   - File: configFile
   - Sheet name: "Settings"
   - Output Variable: configData
```

```
3. Continue with automation logic using configData
```

示例 2：跨自动化的顺序处理

场景：自动化 A 处理数据并保存。自动化 B 检索并继续处理。

自动化 A：

```
1. [Process data and create output file]

2. Save as Shared File
   - File to save: processedData
   - Save as filename: "processed_orders.csv"
```

自动化 B（在自动化 A 之后运行）：

```
1. Download Shared File
   - File to download: "processed_orders.csv"
   - Output Variable: ordersFile

2. Continue processing the orders data
```

示例 3：手动上传和自动处理

场景：用户手动上传自动化将处理的文件。

手动步骤：

- 用户从任何 “下载共享文件” 操作中打开 “选择文件” 编辑器。
- 用户选择 “上传”，然后从计算机中选择 “customer_list.xlsx”。
- 用户选择 “保存” 以确认上传。

自动化步骤：

```
1. Download Shared File
   - File to download: "customer_list.xlsx"
   - Output Variable: customerFile

2. Process customer data
```

流程

- 流程步骤-对逻辑相关的操作进行分组。用于组织您的流程。
- 如果是决定-检查 true/false 条件。根据结果，该过程分为两个分支。
- 循环浏览项目-对每个项目重复操作。用于逐一处理多个项目，例如电子邮件、文件或数据行。
- true 时循环-满足条件时重复。在每次循环之前都要检查该条件，并且必须为 True 才能使循环继续。
- 结束进程-成功结束当前运行。（可选）提供自定义消息或值作为流程的最终结果。

General

- 保存值-为变量赋值。用于保存信息，供您稍后在自动化中参考这些信息。
- 写入日志消息-向日志中添加一条消息。可用于跟踪进度、解决问题或记录重要事件。
- 等待-暂停自动化。在指定的时间后，自动化将继续执行下一个操作。

Web 浏览器

概述

浏览器操作为执行 Web 交互提供了一个全面的自动化工具包。浏览器会话是自动管理的，可以根据需要打开、维护和关闭。Quick Automate 支持通过 AI-powered 自然语言描述和精确的 XPath 选择器进行灵活的元素识别。关键功能包括带有回退机制的智能元素定向、自动处理弹出窗口和重试失败操作的自我修复功能、包括结构化表格内容在内的数据提取，以及从基本点击和键入到高级多步骤任务的全套交互方法。 AI-driven

元素识别方法

- 描述方法：使用 AI 使用自然语言描述（例如，“登录按钮”）来识别元素，从而使自动化更能适应用户界面更改。
- XPath 选择器方法：使用精确的 XPath 表达式进行精确的元素定位（例如）。`//button[text()='Log in']`
- 组合方法：启用这两种方法后，先尝试 XPath，然后再回退到描述方法，将精度与适应性相结合。

Self-Healing 可供键入和点击的功能

- HandlePopups：自动检测和处理意外对话框、Cookie 通知和叠加层，防止屏蔽元素中断工作流程。
- ValidateAndRetry：通过屏幕截图比较和在需要时重试来验证操作是否成功，从而减少错误的失败。

浏览器会话管理

浏览器实例会自动创建，并在整个工作流程中进行维护，并在完成后正确清理。
该`restart_browser`操作允许在登录超时或会话过期等场景需要时进行新的会话。

启动浏览器会话

打开新的浏览器会话。作用域内的操作会与该浏览器进行交互。完成后，浏览器会自动关闭。

特性：

- 操作标题（纯文本）：流程可视化中显示的操作标题（默认：浏览器）

> **Note**
>
> 1. 所有浏览器操作都必须置于浏览器会话范围内
> 2. 每个浏览器作用域都是一个浏览器会话。作用域内的操作完成后，浏览器会自动关闭。

前往网页

导航到特定的网址。用于在当前浏览器选项卡中转到新网页。

特性：

- 网址（必填）：要导航到的网址（例如 “example.com”）注意：使用此网址时请提供完整的网址。

单击

点击网页元素。用于与按钮、链接或其他可点击元素进行交互。

特性：

- 使用描述查找元素（单选按钮）：使用自然语言描述通过 AI 识别元素（默认值：开启）
  - 描述字段（有条件必填）：要点击的浏览器元素的自然语言描述（例如，“提交按钮”）。不要在元素中使用动作，只使用元素的描述
- 使用选择器查找元素（单选按钮）：使用 XPath 表达式标识元素（默认值：关闭）
  - XPath 字段（有条件的必填项）：XPath 表达式（例如，“//input [@id ='xyz']”）
- Self-healing（复选框）：使用 AI 自动处理意外弹出窗口（默认：关闭，可选）

- 鼠标按钮（下拉列表）：要单击哪个鼠标按钮-向左、中间或向右（默认：左，可选）
- 点击类型（下拉列表）：单击或双击（默认：单击，可选）
- 获取文件下载（单选按钮）：如果点击下载文件，则启用（默认：关闭，可选）
- 已下载的文件（输出，有条件地需要）：存储已下载文件的变量名（默认：downloaded_file）

元素识别：

- 必须至少启用一种元素识别方法
- 启用这两种方法后，先尝试 XPath 选择器，然后再回退到描述

输入文本

在输入字段中键入文本。用于在网页上填写表单、搜索框或其他文本输入。

特性：

- 要输入的文本（必填）：您要在字段中键入的文本（例如，“Order #12345”）
- 使用描述查找元素（单选按钮）：使用自然语言描述通过 AI 识别元素（默认值：开启）
  - 描述字段（有条件必填）：自然语言描述（例如，“订单号字段”）
- 使用选择器查找元素（单选按钮）：使用 XPath 表达式标识元素（默认值：关闭）
  - XPath 字段（有条件的必填项）：XPath 表达式（例如，“//input [@id ='xyz']”）
- Self-healing（复选框）：使用 AI 自动处理意外弹出窗口（默认：关闭，可选）
- 替换现有文本（复选框）：在键入之前清除字段中所有已存在的文本（默认：开启）

元素识别：

- 必须至少启用一种元素识别方法。建议仅在需要时才使用元素描述并移至元素选择器。

输入凭证

键入用户名或密码。用于使用保存的凭据安全地登录网站。

特性：

- 凭据（下拉列表，必填）：从自动化组中选择要使用的已保存凭据
- 要输入的值（下拉列表，必填）：选择是输入用户名还是密码（默认：用户名）

- 使用描述查找元素（单选按钮）：使用自然语言描述通过 AI 识别元素（默认值：开启）
  - 描述字段（有条件必填）：自然语言描述（例如，“用户名字段”）
- 使用选择器查找元素（单选按钮）：使用 XPath 表达式标识元素（默认值：关闭）
  - XPath 字段（有条件必填）：XPath 表达式（例如，“//input [@id ='username']”）
- Self-healing（复选框）：使用 AI 自动处理意外弹出窗口（默认：关闭，可选）

元素识别：

- 必须至少启用一种元素识别方法

从下拉列表中选择

从下拉列表中选择一个值。用于在网页上的表单、筛选器或其他下拉菜单中进行选择。

特性：

- 要选择的值（必填）：您要从下拉字段中选择的选项（例如，“完成”）
- 使用描述查找元素（单选按钮）：使用自然语言描述通过 AI 识别元素（默认值：开启）
  - 描述字段（有条件的必填项）：自然语言描述（例如，“订单状态下拉列表”）
- 使用选择器查找元素（单选按钮）：使用 XPath 表达式标识元素（默认值：关闭）
  - XPath 字段（有条件的必填项）：XPath 表达式（例如，“//select [@id ='xyz']”）
- Self-healing（复选框）：使用 AI 自动处理意外弹出窗口（默认：关闭，可选）

元素识别：

- 必须至少启用一种元素识别方法

提取文本

从网页读取一个值。用于捕获单个字段中的文本。

特性：

- 使用描述查找元素（单选按钮）：使用自然语言描述通过 AI 识别元素（默认值：开启）
  - 描述字段（有条件的必填项）：自然语言描述（例如，“总金额字段”）
- 使用选择器查找元素（单选按钮）：使用 XPath 表达式标识元素（默认值：关闭）

  - XPath 字段（有条件的必填项）：XPath 表达式（例如，“//input [@id ='xyz']”）
- Self-healing（复选框）：使用 AI 自动处理意外弹出窗口（默认：关闭，可选）
- 提取的文本（输出）：存储提取文本的变量名（默认值：extracted_textext）

元素识别：

- 必须至少启用一种元素识别方法

提取表

从网页表中读取数据。用于捕获表格中的结构化信息。

使用自然语言定位或 XPath 选择器智能地从网页中提取结构化数据。功能包括 AI-enhanced 提取、多属性提取（文本、链接等）、属性的自动列生成以及用于编程操作的数据表输出。

特性：

- 使用描述查找元素（单选按钮）：使用自然语言描述通过 AI 识别元素（默认值：开启）
  - 描述字段（有条件的必填项）：自然语言描述（例如，“订单详情表”）
- 使用选择器查找元素（单选按钮）：使用 XPath 表达式标识元素（默认值：关闭）
  - XPath 字段（有条件的必填项）：XPath 表达式（例如，“//table [@id ='xyz']”）
- Self-healing（复选框）：使用 AI 自动处理意外弹出窗口（默认：关闭，可选）
- 提取多个页面（单选按钮）：继续从其他页面提取数据（如果存在）（默认：关闭，可选）
- 下一页按钮选择器（有条件地显示）：下一页按钮的 XPath 表达式（例如，“//* [@id ='nextButton']”，可选）
- 智能数据提取（复选框）：使用 AI 从复杂表中提取和结构化数据（默认值：开启）。请勿用于 100 行或以上的大型表格。此选项应用于复杂的表或类似表格的结构，在这种情况下，从 Web 浏览器中提取普通表会失败
- 要提取的数据（多选下拉列表）：选择要提取的内容-文本、链接 (Href) 或元素选择器 (Xpath)（默认：文本，可选）
- 提取的表（输出）：存储提取的数据表的变量名（默认值：extracted_table）

元素识别：

- 必须至少启用一种元素识别方法

使用注意事项：

- 其他数据类型保存在单独的列中（例如，“链接” 列Name_Href ）
- 对行数超过 100 行的表禁用智能提取以提高性能

截取屏幕截图

捕获网页的图像。屏幕截图将保存到一个文件中，以便稍后在流程中使用。

特性：

- 文件名（可选）：已保存图像文件的名称。 Auto-generated 如果为空（例如，“屏幕截图图片”）
- 文件类型（下拉列表）：选择图像格式-PNG 或 JPEG（默认：PNG，可选）
- 屏幕截图文件（输出）：存储屏幕截图文件的变量名（默认：screenshot_file）

视觉问答

回答有关网页的问题。使用 AI 对页面进行可视化分析并 true/false 回答有关内容的问题。

特性：

- 问题（必填）：输入您对网页内容 true/false 的问题（例如，“商品有库存吗？”）
- Self-healing（复选框）：使用 AI 自动处理意外弹出窗口（默认：关闭，可选）
- 答案（输出）：存储 true/false 响应的变量名（默认值：is_true）

点击并上传文件

将文件上传到网页。用于通过单击文件上传按钮并选择要上传的文件来自动执行文件选择器。

特性：

- 要上传的文件（必填）：要上传的文件列表，通常存储在变量中（例如，[my_file1、my_file2]）
- 使用描述查找元素（单选按钮）：使用自然语言描述通过 AI 识别元素（默认值：开启）
  - 描述字段（有条件的必填项）：自然语言描述（例如，“上传按钮”）
- 使用选择器查找元素（单选按钮）：使用 XPath 表达式标识元素（默认值：关闭）
  - XPath 字段（有条件的必填项）：XPath 表达式（例如，“//input [@id ='xyz']”）
- Self-healing（复选框）：使用 AI 自动处理意外弹出窗口（默认：关闭，可选）

- 鼠标按钮（下拉列表）：要单击哪个鼠标按钮-向左、中间或向右（默认：左，可选）
- 点击类型（下拉列表）：单击或双击（默认：单击，可选）

文件要求：

- 必须是 media/file 对象数组

元素识别：

- 必须至少启用一种元素识别方法

输入按键

发送键盘命令或快捷键。用于在网页上自动键入单个按键或按键组合。

特性：

- 特殊键（下拉菜单，必填）：选择 Ctrl、Alt、Shift 等修饰符或单数按键，例如 Enter、Tab、Pagedown
- 命令键（可选）：输入要与特殊键组合使用的按键（例如，“c” 表示 Ctrl+C）
- 使用描述查找元素（单选按钮）：使用自然语言描述通过 AI 识别元素（默认值：开启）
  - 描述字段（有条件必填）：自然语言描述（例如，“搜索栏”）
- 使用选择器查找元素（单选按钮）：使用 XPath 表达式标识元素（默认值：关闭）
  - XPath 字段（有条件的必填项）：XPath 表达式（例如，“//input [@id ='xyz']”）
- Self-healing（复选框）：使用 AI 自动处理意外弹出窗口（默认：关闭，可选）

元素识别：

- 两个元素的切换都可以关闭-如果未定义任何元素，则按键会发送到当前活动字段

等待 Element

检查元素是否出现。用于等待网页上的更改或验证条件。如果在最长等待时间内找到该元素，则返回 true；如果没有，则返回 false。

特性：

- 操作标题（纯文本）：操作的显示名称
- 元素选择器（必填）：用于定义要检查的元素的 XPath 表达式（例如，“//input [@id ='xyz']”）
- 最大等待时间（可选）：等待元素出现的最长时间（以秒为单位）（默认值：30）
- 找到元素（输出）：存储元素是否已找到的变量名 (True/False)（默认：is_found）

验证：

- 最大等待时间必须为整数或十进制

查找匹配的元素

获取与模式匹配的元素。用于获取网页上类似元素的列表，您可以逐个处理这些元素。

特性：

- 元素选择器（必填）：用于为要获取的元素定义模式的 XPath 表达式（例如，“//div [@class ='abc']”）
- 元素列表（输出）：存储找到的元素列表的变量名（默认值：element_list）

使用注意事项：

- 如果找不到匹配的元素，则列表为空
- 用于处理多个相似的元素，例如搜索结果或超链接

等待新窗口

检查是否有新窗口可打开。在当前浏览器会话中单击打开新子窗口的链接或按钮后使用。

特性：

- 最大等待时间（可选）：等待新窗口出现的最长时间（以秒为单位）（默认值：30）
- 窗口标识符（输出）：存储新窗口标识符的变量名（默认：window_id）

使用注意事项：

- 如果超过时间但未找到窗口，则会发生异常

- 窗口标识符可用于切换焦点或关闭窗口

验证：

- 最大等待时间必须为整数或十进制

切换窗口

更改浏览器窗口。将焦点切换到指定窗口后，后续的浏览器操作将与该窗口进行交互。

特性：

- 窗口标识符（可选）：要切换到的窗口，通常存储在变量中（例如 window_id）。留空即可切换到主窗口

关闭窗口

关闭浏览器窗口。关闭后，自动化将返回到当前浏览器会话的主窗口。

特性：

- 窗口标识符（必填）：要关闭的窗口，通常存储在变量中（例如 window_id）

保存到剪贴板

将文本复制到剪贴板。用于保存稍后可以粘贴的文本。现有的剪贴板文本将被替换。

特性：

- 要保存的文本（必填）：要复制到剪贴板的文本（例如，“Order #12345”）

从剪贴板粘贴

从剪贴板插入文本。用于将复制的文本粘贴到网页字段中。

特性：

- 使用描述查找元素（单选按钮）：使用自然语言描述通过 AI 识别元素（默认值：开启）
  - 描述字段（有条件必填）：自然语言描述（例如，“订单号字段”）
- 使用选择器查找元素（单选按钮）：使用 XPath 表达式标识元素（默认值：关闭）

  - XPath 字段（有条件的必填项）：XPath 表达式（例如，“//input [@id ='xyz']”）
- Self-healing（复选框）：使用 AI 自动处理意外弹出窗口（默认：关闭，可选）
- 替换现有文本（复选框）：粘贴前清除字段中所有已存在的文本（默认：开启）

元素识别：

- 必须至少启用一种元素识别方法

刷新网页

重新加载当前网页。有些页面可能会在刷新时重定向。

特性：

- 操作标题（纯文本）：操作的显示名称

重启浏览器

关闭并重新打开浏览器。新会话从空白页开始。

特性：

- 全部重启（复选框）：关闭并重新启动所有浏览器窗口，而不仅仅是当前窗口（默认：关闭，可选）

限制

元素识别不确定性：如果 AI 无法可靠地识别用户界面元素，则操作会失败并出现 LowConfidence “” 错误。在这些情况下，请使用更具体的 XPath 选择器或元素描述。浏览器兼容性：该系统仅适用于Chrome浏览器实例，并使用Playwright作为底层自动化框架，这意味着兼容性仅限于 Chrome-supported 网络技术，可能无法与其他供应商提供的浏览器特定功能一起使用。动态内容挑战：具有频繁布局更改的高动态页面、繁重的 JavaScript 框架或复杂的单页应用程序可能需要额外的等待时间、重试逻辑或专门的处理方法。性能开销：自然语言元素定位和自我修复 AI-powered 功能等功能比直接 XPath 定位需要更多的处理时间。

Excel

Excel 操作使您能够在自动化中读取、更新和创建 Excel 文件。所有 Excel 操作都支持.xlsx 和.xlsm 文件格式。工作簿标识符维护多个操作之间的引用。

> **Note**
>
> 虽然可以从.xlsm 文件中读取值，但不支持宏执行。

创建新工作簿

创建一个空白的 Excel 文件。输出工作簿标识符，可用于在后续步骤中更新电子表格。

特性：

- 工作簿标识符（输出）：存储 future 操作的工作簿参考的变量名称（默认：`workbook_id`）

打开现有工作簿

加载现有的 Excel 文件。返回可用于在后续步骤中更新电子表格的工作簿标识符。仅支持 Excel (.xlsx) 文件。

特性：

- Excel 文件（必填）：要打开的.xlsx 文件，通常存储在变量中（例如）`my_file`
- 工作簿标识符（输出）：存储工作簿引用的变量名称（默认：`workbook_id`）

文件要求：

- 必须是有效的 Excel (.xlsx) 文件
- 文件必须可以作为媒体文件对象进行访问

保存工作簿

将更新保存到 Excel 文件中。允许您更新已保存工作簿的文件名和文件类型。

特性：

- 文件名（必填）：已保存文件的名称，不带扩展名（例如，“月度报告”）
- 文件类型（下拉列表）：输出格式-目前支持 XLSX（默认值：XLSX）
- 保存的文件（输出）：存储已保存文件对象的变量（默认：`saved_file`）

阅读表格

从一系列单元格获取数据。该操作将输出存储在数据表变量中。

特性：

- 工作簿标识符（必填）：要读取的工作簿（例如workbook_id）
- 工作@@ 表名称（必填）：工作表或选项卡名称（默认：“Sheet1"）
- 单元格范围（可选）：范围规范-支持多种格式：
  - 起始单元格：“A2”（从锚点读取所有数据）
  - 确切范围：“A1:B10”
  - 列范围：“A:B”
  - 行范围：“1:3”
  - 空：读取整张表格
- 包括标题（复选框）：启用后，将第一行视为列标题。禁用后，使用默认命名（第 0 列、第 1 列等）（默认值：TRUE）
- 数据表（输出）：存储提取数据的变量（默认：excel_table）

配方处理：

- 该操作会自动计算公式并将结果存储在数据表中。

读取单元格

从单元格中获取值。用于从工作表中读取单个单元格的值。

特性：

- 工作簿标识符（必填）：要读取的工作簿（例如workbook_id）
- 工作@@ 表名称（必填）：工作表名称（默认：“Sheet1"）
- 单元格引用（必填）：单元格位置（例如 “A1”）
- 单元格值（输出）：存储单元格内容的变量（默认：cell_value）

写到工作表

将数据表输出到工作表。用于将一系列行和列写入工作表。

特性：

- 数据表（必填）：要写入的数据表（例如my_table）
- 工作簿标识符（必填）：目标工作簿（例如workbook_id）
- 工作@@ 表名称（必填）：目标工作表（默认：“Sheet1"）
- 从@@ 单元格开始（可选）：数据放置的起始位置（默认：“A1”）
- 包括标题（复选框）：启用后写入列标题（默认值：TRUE）

写入手机

向单元格输出一个值。用于更新工作表中的单个单元格。

特性：

- 要写的值（必填）：单元格的内容（例如，“Order #12345”）
- 工作簿标识符（必填）：目标工作簿（例如workbook_id）
- 工作@@ 表名称（必填）：目标工作表（默认：“Sheet1"）
- 单元格引用（必填）：目标单元格位置（例如 “A1”）

写新行

向工作表中添加一行数据。新行将追加到现有数据的末尾。

特性：

- 行值（必填）：新行的值数组，从第一列开始（例如，["Q1"、“Sales”、100]）
- 工作簿标识符（必填）：目标工作簿（例如workbook_id）
- 工作@@ 表名称（必填）：目标工作表（默认：“Sheet1"）

数据验证：

- 必须以数组格式提供值
- 值从第一列开始按顺序写入

创建新工作表

添加一个空白工作表。新工作表将添加到工作簿的末尾。

特性：

- 工作簿标识符（必填）：目标工作簿（例如workbook_id）
- 工作@@ 表名称（必填）：新工作表的名称（例如，“销售数据”）

复印表

创建工作表的副本。新工作表是在同一个工作簿中创建的。

特性：

- 工作簿标识符（必填）：目标工作簿（例如workbook_id）
- 要复制的工作表名称（必填）：源工作表名称（例如，“原始工作表”）
- 新工作表名称（必填）：重复工作表的名称（例如，“原始工作表（副本）”）

重命名工作表

更新现有工作表的名称。

特性：

- 工作簿标识符（必填）：目标工作簿（例如workbook_id）
- 当前工作表名称（必填）：现有工作表名称（例如 “Sheet1”）
- 更新的工作表名称（必填）：工作表的新名称（例如，“第一季度数据”）

删除工作表

从工作簿中移除工作表。无法删除工作簿中最后剩下的工作表。

特性：

- 工作簿标识符（必填）：目标工作簿（例如workbook_id）
- 要删除的工作表名称（必填）：要删除的工作表（例如，“Sheet1”）

约束：

- 无法删除工作簿中最后剩下的工作表

设置单元格颜色

更新单元格背景颜色。用于突出显示特定范围的单元格。

特性：

- 单元格颜色（必填）：RGB 十六进制代码格式（例如，“FF0000” 代表红色）
- 工作簿标识符（必填）：目标工作簿（例如workbook_id）
- 工作@@ 表名称（必填）：目标工作表（例如 “Sheet1”）
- 单元格范围（必填）：格式范围-支持：
  - 单节电池：“A1”
  - 确切范围：“A1:B10”
  - 列范围：“A:B”
  - 行范围：“1:3”

获取单元格颜色

读取单元格背景颜色。以 RGB 十六进制代码格式输出颜色（例如，“FF0000” 代表红色）。

特性：

- 工作簿标识符（必填）：源工作簿（例如workbook_id）
- 工作@@ 表名称（必填）：源工作表（例如 “Sheet1”）
- 单元格引用（必填）：要读取的单元格（例如 “A1”）
- 单元格颜色（输出）：存储 RGB 十六进制代码的变量（默认：cell_color）

隐藏行

使行隐藏在工作表中。数据保持不变，但不可见。

特性：

- 工作簿标识符（必填）：目标工作簿（例如workbook_id）
- 工作@@ 表名称（必填）：目标工作表（例如 “Sheet1”）
- 起始行（必填）：要隐藏的第一行编号（Excel 编号从 1 开始）
- 结束行（可选）：要隐藏的最后一行号。如果为空，则仅隐藏起始行

行号：

- Excel 行号从 1 开始（不是 0）
- 必须提供整数值

取消隐藏行

使隐藏的行可见。用于显示以前隐藏的行。

特性：

- 工作簿标识符（必填）：目标工作簿（例如workbook_id）
- 工作@@ 表名称（必填）：目标工作表（例如 “Sheet1”）
- 起始行（必填）：要取消隐藏的第一行编号（Excel 编号从 1 开始）
- 结束行（可选）：要取消隐藏的最后一行号。如果为空，则仅显示起始行

最佳做法和限制

工作簿标识符管理

- 将工作簿标识符存储在描述性变量中（例如sales_workbook，report_file）
- 在同一工作簿的多个操作中重复使用相同的标识符
- 在执行数据操作之前，请务必创建或打开工作簿

范围规格

- 使用精确范围 (” A1:B10 “) 进行精确的数据操作
- 处理整列时使用列范围 (” A:B “)
- 使用行范围 (” 1:3”) 进行标题或摘要操作
- 将范围留空以处理整张工作表

性能优化

- 尽可能读取整个范围，而不是单个单元格
- 使用数据表进行批量写入操作，而不是单个单元格写入
- 仅在所有修改完成后才保存工作簿

限制

文件兼容性仅限于现代 Excel (.xlsx) 格式，不支持旧版 Excel (.xls) 文件。

数据表

数据表操作使您可以处理表格格式的结构化数据。这些操作允许您在自动化中创建、转换和输出表格数据。

排序表

按列对表格进行排序。用于按升序或降序整理数据。

特性：

- 数据表（必填）：要排序的表变量（例如`my_table`）
- 要排序的列名（必填）：要排序依据的列的名称（例如，“总金额”）
- 排序顺序（下拉列表）：选择 “升序”（最小的在前）或 “降序”（最大在前）-默认：降序
- 排序表（输出）：新排序表的变量名

筛选表

使行与条件相匹配。用于从较大的数据集中提取相关行。

特性：

- 数据表（必填）：要筛选的表变量（例如`my_table`）
- 筛选表达式（必填）：使用列名和运算符的布尔表达式（==、>、<、! =）。将条件与 & (AND) 或 | (OR) 组合使用。使用单引号表示带有空格和文本值的列名（例如，“'团队'=='销售额'和'总金额'>100"）
- 筛选表（输出）：筛选后的表的变量名

过滤器示例：

```
# Column 'amount' is greater than 25
"amount > 25"

# Column 'team' equals text 'Sales'
```

```
"team == 'Sales'"

# Multiple conditions
"amount > 25 & status == 'active'"

# Grouped conditions
"(amount > 25 & team == 'Sales') | (amount > 50 & team == 'Marketing')"

# Column 'title' contains text 'Director'
"title.str.contains('Director')"

# Column 'Customer No' equals a variable customer_id
"`Customer No` == " + str(customer_id)

# Column 'ProfitCenter' equals variable profitCenter
"`ProfitCenter` == '" + str(profitCenter) + "'"
```

查询值

在表中搜索一个值。用于在一列中查找值，并从同一行的另一列中获取相应的值。

特性：

- 数据表（必填）：要搜索的表（例如my_table）
- 要搜索的列名（必填）：包含查询值的列（例如，“员工 ID”）
- 要搜索的值（必填）：要查找的值（例如，“12345”）
- 要输出的列名（必填）：用于检索结果的列（例如，“雇用日期”）
- 像元值（输出）：存储找到值的变量。返回第一个匹配项，如果未找到则返回空。

添加列

在表中创建新列。新添加的列将追加到现有表的末尾。

特性：

- 数据表（必填）：要修改的表（例如my_table）
- 要添加的列名（必填）：新列名的数组（例如，["名称”、“地址"]）
- 默认值（可选）：新列中所有单元格的初始值（例如 N/A “”）
- 更新的表（输出）：修改后的表的变量名

移除列

从表中删除列。输出包含所有剩余列的表。

特性：

- 数据表（必填）：要修改的表（例如my_table）
- 要删除的列（必填）：列名或索引号的数组。索引号从 0 开始，可以是特定数字（例如 [0,1,2]）或范围（例如范围 (0,2)）
- 更新的表（输出）：修改后的表的变量名

保留列

从表中删除多余的列。用于选择要保留的特定列子集。

特性：

- 数据表（必填）：要修改的表（例如my_table）
- 要保留的列（必填）：要保留的列名数组（例如，["名称”、“地址"]）
- 更新的表（输出）：修改后的表的变量名

添加新行

向表中添加新行。新行可以用特定的值创建，也可以创建为空行，然后添加到表的底部。

特性：

- 数据表（必填）：要修改的表（例如my_table）
- 行值（可选）：新行的值数组，从第一列开始（例如，["Q1"、“Sales”、100]）。如果为空，则添加一个空行。缺少值会导致单元格为空。
- 更新的表（输出）：修改后的表的变量名

移除行

从表中删除行。输出包含所有剩余行的表。

特性：

- 数据表（必填）：要修改的表（例如my_table）

- 要删除的行（必填）：行位置数组（基于 0 的索引）。索引号从 0 开始，可以是特定数字（例如 [0,1,2]）或范围（例如范围 (0,2)）
- 更新的表（输出）：修改后的表的变量名

移除重复项

删除重复的行。用于根据特定列创建由唯一行组成的数据集。

特性：

- 数据表（必填）：要清理的表（例如my_table）
- 要检查的列（可选）：用于重复检测的列名数组（例如，["名称”、“地址"]）。如果为空，则检查整行的唯一性。重复项由指定列中的组合值来标识。
- 要保留的重复行（下拉列表）：选择要保留的 “第一个” 或 “最后一个” 匹配项（默认：第一个）
- 更新的表（输出）：修改后的表的变量名

追加表

合并两个表的行。用于将数据从一个表添加到另一个表。

特性：

- 要追加到的表（必填）：主表接收其他行（例如）main_table
- 要添加的表（必填）：提供要追加的行的源表（例如）new_data
- 处理列差异（下拉列表）：
  - “添加”：保留两个表中的所有列
  - “忽略”：只保留与主表匹配的列
  - “错误”：需要精确的列匹配
- 组合表（输出）：合并表的变量名

创建新表

创建空表。用于设置包含必填列的表，以便在后续步骤中向其中添加行。新表中没有行。

特性：

- 列名（可选）：新表的列名数组（例如，["名称”、“地址"]）。如果为空，则创建一个没有列的表。

- 新表（输出）：新建表的变量名

将文本转换为表格

将分隔的文本转换为结构化表格。

特性：

- 要转换的文本（必填）：包含表格数据的分隔文本（例如，“年份，数量 2001,100”）
- 值分隔符（可选）：行中的字符分隔值（默认值：“、”）
- 换行符分隔符（可选）：字符分隔行（默认：""）
- 有标题（复选框）：第一行是否包含列名。如果为 True，则使用第一行作为标题；如果为 False，则生成默认名称（第 0 列、第 1 列等）
- 新表（输出）：新建表的变量名

将表格转换为 HTML

创建一个 HTML 格式的表格。用于将表格输出为文档、电子邮件等的格式化文本。

特性：

- 数据表（必填）：要格式化的表（例如`my_table`）
- 格式化表格文本（输出）：存储 HTML 格式文本的变量

示例

循环浏览表中的行

要循环浏览数据表中的行，请使用 “流程流” 下的 “循环浏览项目” 操作。提供数据表变量作为 “项目集合” 的输入。将 “项目引用” 更新`row`为，因为每个项目代表表格中的一行。

使用或更新行中的单元格值

循环浏览表中的行时，使用将列名替换为特定单元格的列名的语法来引用单个单元格的值。`row["column name"]`

要更新行中单元格的值，请使用 “常规” 下的 “保存值” 操作。“要保存的值” 是您要用来更新单元格的值。“变量名” 是使用与上述相同的语法对单元格的引用`row["column name"]`。

编排

Orchestration 使您能够自动执行复杂的端到端流程，在需要时将自动化任务与人工决策协调起来。Amazon Quick Automate 中的编排功能包括用于跟踪工作项目的案例管理和用于纳入人工判断的人机在环集成。

案例管理

案例跟踪各个工作项目以供您自动化处理，例如新的索赔、IT 支持请求单、客户投诉或新发票。每个案例都有：

- 唯一的引用名称（例如，Order-12345“”）
- 用于对相关工作进行分组的案例类型（例如，“销售订单”）
- 以键值对的形式存储的自定义数据
- 具有状态跟踪和审计跟踪功能的定义生命周期
- 相关的人员在环任务（如果适用）

案例状态生命周期

为了通过自动化跟踪工作进度，案例遵循定义的生命周期，并进行特定的状态转换：

- `Ready`-案例已创建，正等待受理处理。这是所有新病例的初始状态。
- `In Progress`-自动化系统正在积极处理该案件。您可以通过日志监控实时进度。
- `Pending Resolution`-该案例正在等待人机在环任务完成，然后才能继续处理。任务解决后，案例会自动恢复为 “就绪” 状态。
- `Successful`-该案例已完成所有处理步骤，没有任何例外。
- `Failed`-该案例遇到了以下异常类型之一：
  - 业务异常-该案例遇到了已处理的业务规则违规行为并停止了处理。日志中提供了详细的异常信息。
  - 系统异常-问题出现技术错误并停止处理。日志中提供了详细的错误信息。

操作

Amazon Quick Automate 提供以下操作，用于在案例的整个生命周期中创建、处理和管理案例。

创建新案例

创建单个案例来跟踪工作。每种情况都有一个引用名称（例如 Order-12345 “”），并将自定义数据存储为键值对。案例按类型（例如 “销售订单”）分组，以便组织和报告。属性：

- `Title`（可选）-流程可视化中显示的操作名称（例如，“创建销售订单案例”）
- `Reference name`（必填）-用于在监控仪表板中搜索和跟踪案例的业务标识符（例如 Order-12345 “”）
- `Case type`（必填）-按业务目的对相关案例进行分组的标签。提供组织和指标跟踪（例如 “销售订单”、“Support ticket”）
- `Custom data`（必填）-以键值对形式存储的其他案例信息。用户可以看到这些数据，并且可以在案例处理过程中对其进行检索、更新或追加（例如，{“Product”: “”、ABC-12345 “Qty”: “100”、“优先级”：“高”}）

创建多个案例

从数据表中批量创建案例。每行都变成一个新的大小写，继承指定的大小写类型并使用指定的列作为引用名称。所有其他列都将成为自定义数据字段。属性：

- `Title`（可选）-流程可视化中显示的操作名称（例如，“从发票批次创建案例”）
- `Case type`（必填）-按业务目的对相关案例进行分组的标签（例如，“发票处理”）
- `Cases data table`（必填）-数据表，其中每行都创建一个新案例。所有列都存储为自定义数据（例如 cases_table）
- `Reference column name`（必填）-包含每个案例的参考名称标识符的列名称（例如，“发票编号”）

处理案例

循环浏览处于 “就绪” 状态的案例。通过在处理过程中将案例移至 “处理中”，并在完成后将其标记为成功或失败，从而自动管理案例状态。在 Process cases 循环中添加操作时，系统会为您处理未捕获的异常，将案例标记为失败，并附上相关的错误详细信息，然后移至下一个案例。该操作还允许在处理期间访问案例数据。属性：

- `Title`（可选）-流程可视化中显示的操作名称（例如，“处理待处理发票”）
- `Case type`（必填）-要处理的案例类型（例如，“发票处理”）
- `Current case`（输出）-包含每个循环中正在处理的案例的变量。使用 current_case ["custom_data"] ["key_name"] 访问案例数据

更新案例数据

保存处理期间对案例信息的更改。可以添加新字段或修改现有数据。仅在案例 “处理中” 时可用。用于跟踪处理结果和管理案例生命周期。属性：

- `Title`（可选）-流程可视化中显示的操作名称（例如，“更新案例状态”）
- `Case ID`（必填）-要更新的案例的唯一标识符（例如，current_case ["case_id"]）
- `Data to update`（必填）-要存储为键值对的新信息或修改过的信息（例如，{“状态”：“已批准”、“：“2024-0 ProcessedDate 1-20"}）
- `Updated case`（输出）-包含修改后大小写的变量。使用 updated_case ["custom_data"] ["key_name"] 访问更新的数据

搜索案例

检索案例以进行报告和分析。按案例类型、状态或参考名称进行筛选。以包含案例信息和自定义数据的数据表形式返回结果。属性：

- `Title`（可选）-流程可视化中显示的操作名称（例如，“查找逾期案例”）
- `Case type`（必填）-要搜索的案例类型（例如，“Support ticket”）
- `Filter by status`（可选）-根据案例的当前状态筛选案例（例如，“待解决”）
- `Filter by reference name`（可选）-筛选具有特定参考名称的案例（例如，Ticket-12345“”）
- `Maximum results`（可选）-限制要返回的案例数量。留空则返回所有不超过 10,000 的案例（例如 100）
- `Search results`（输出）-用于存储搜索检索到的案例数据表的变量名（例如，cases_table）

Human-in-the-Loop (HITL)

虽然许多决策可以实现自动化，但有些场景需要人工判断。Amazon Quick Automate 的 HITL 功能使您可以将人工决策无缝整合到自动化流程中。有两种创建 HITL 任务的方法：

- 使用 “创建用户” 任务操作
- 通过自定义代理使用 HITL 聊天

创建用户任务

创建供人工输入的任务。任务显示在列表中，供用户查看、做出决定或提供信息。只有在案例处理循环中，才能创建任务。创建任务会将案例移至 “待处理任务” 状态，自动处理下一个案例。任务解决后，问题将返回 “就绪” 状态以供进一步处理。属性：

- `Title`（必填）-出现在用户任务列表中的主题行。应清楚地描述需要做什么（例如，“审查贷款申请”、“批准支出报告”）
- `Description`（必填）-为完成任务的用户提供的详细说明和背景信息（例如，“请查看随附的申请详情，并根据以下标准批准或拒绝...”）
- `Form`（必填）-用于收集用户结构化输入的接口
- `Severity`（必填）-帮助用户对任务进行分类的优先级：
  - 严重-需要紧急关注，最高优先级
  - 中等-普通优先级（默认）
  - 低- Non-urgent 任务
- `Due in`（必填）：
  - 数字-时间单位的数量（例如，24）
  - 单位-小时或天
- `Case ID`（必填）-此任务所针对的案例的唯一标识符（例如，current_case ["case_id"]）

> **Important**
>
> 创建 HITL 任务时：
>
> - “处理案例” 循环会自动将案例状态更新为 “待解决”，然后进入下一个案例
> - 在 Process cases 循环中创建任务后不要添加操作，因为它们不会在当前案例中执行

建筑表格

创建 HITL 任务时，您可以构建自定义表单，以准确收集人工审阅者所需的信息。以下组件可用于表单设计：

- 文本字段-用于收集用户输入的单行或多行文本输入（例如，“请详细提供拒绝理由”）
- 下拉列表-从预定义的选项中进行选择（例如，[“批准”、“拒绝”、“上报”]）
- Date/time 选择器-输入 Calendar-based
- 媒体-显示图像或文档以供审阅
- 显示文本-提供上下文 Read-only 的信息（例如，案例详情、政策参考）

HITL 聊天

对于需要更多动态交互的场景，Amazon Quick Automate 还支持通过自定义代理进行 HITL 聊天。这使代理人和人工审阅者之间能够进行自然语言对话。代理可以在需要人工输入时创建 HITL 任务。当代理人与人工审阅者聊天时，案件将继续进行中。一旦提供了足够的输入，代理将继续。

```
# Example agent prompt for HITL chat
"""
Review the data and if any values are outside normal ranges,
create a HITL task for human review. Include the specific
values and acceptable ranges in the task description.
"""
```

> **Note**
>
> HITL 聊天任务的严重性将设置为默认级别（中等），并在（24 小时）后到期。

任务解决和案例重新输入

在人类完成 HITL 任务后，您的自动化需要处理案例的恢复处理。了解如何处理任务解决数据是实施有效的人机在环工作流程的关键。任务解决后：

- 关联的案例会自动恢复为 “就绪” 状态
- 通过处理案例，可以再次处理该案例
- latest_task_resolution 字段包含所有表单输入和决策

检查 HITL 解决方案并相应处理案例的示例：

```
# Example handling HITL resolution
if current_case["latest_task_resolution"]:
    # Handle case returning from HITL
    resolution_data = current_case["latest_task_resolution"]["form_data"]
    if resolution_data["decision"] == "Approve":
        # Process approved case
    else:
        # Handle rejected case
else:
    # First time processing this case
```

处理 HITL 解析的最佳实践：

- 处理案例时，请务必检查最新的任务分辨率
- 构造逻辑以处理新案例和从 HITL 返回的案例
- 考虑根据人工决策实施不同的处理路径
- 包括分辨率数据缺失或无效的错误处理

异常处理

异常处理允许您管理自动化中的错误和意外情况。Amazon Quick Automate 提供了适当创建、引发和处理异常的功能，以确保强大的错误管理和流程的连续性。

例外情况的类型

Amazon Quick Automate 支持两种类型的例外情况：

- 业务异常-用于因违反业务规则而导致的预期错误，例如：
  - 缺少必需的数据
  - 输入值无效
  - 违反政策
- 系统异常-用于技术或基础设施错误，例如：
  - 连接失败
  - 服务超时
  - 身份验证错误

操作

引发异常

中断进程流，但出现异常。用于触发或抛出异常以结束流程或采取特定操作来处理异常场景。如果您不想立即结束该流程，请在 “处理” 步骤中添加异常流程以处理异常。属性：

- 标题（可选）-流程可视化中显示的操作名称（例如，“引发验证错误”）
- 创建自定义例外（必填）-如果选中此选项，则使用自定义详细信息创建新的例外。禁用时，引发或重新引发存储在变量中的现有异常
- 异常类型（必填）-异常的类别（例如，“业务异常”、“系统异常”）

- 异常原因（必填）-用于对报告的类似异常进行分类的简短标识符（例如，“REQUIRED_FIELD_MISSING”、“INVALID_FORMAT”）
- 异常消息（必填）-有助于排除故障的详细描述（例如，“客户电子邮件为必填但未提供”）
- 要引发的异常（禁用 “创建自定义异常” 时需要）-要引发或重新引发的异常，通常存储为变量（例如，new_exception）

创建自定义异常

在不引发异常的情况下创建异常。用于准备异常变量，可在后续步骤中稍后引发该变量。属性：

- 标题（可选）-流程可视化中显示的操作名称（例如，“创建验证异常”）
- 异常类型（必填）-异常的类别（例如，“业务异常”、“系统异常”）
- 异常原因（必填）-用于对报告的类似异常进行分类的简短标识符（例如，“REQUIRED_FIELD_MISSING”）
- 异常消息（必填）-有助于排除故障的详细描述（例如，“客户电子邮件为必填但未提供”）
- 错误代码（可选）-用于区分不同类型错误的数字代码（例如，404 表示未找到，503 表示服务不可用）
- 由于（可选）-引用触发此异常的另一个异常，通常存储为变量（例如，original_exception）
- 新异常（输出）-用于存储新创建的异常的变量（例如，new_exception）

异常流程

定义如何处理流程步骤中发生的异常。用于创建在流程中出现异常时要遵循的替代路径。处理异常后，该过程将继续执行下一步操作。如果要结束该过程，请再次引发异常。单击 “处理” 步骤中的 “异常流程” 加号按钮，添加异常流程。属性：

- 标题（可选）-流程可视化中显示的操作名称（例如，“处理验证错误”）
- 异常引用（必填）-用于引用异常流程中的异常的变量名称。使用变量 ["property"] 访问异常详情，其中属性可以是：类型、原因、消息、代码或 caused_by（例如，错误）

> **Note**
>
> 异常流只能添加到 “处理” 步骤。否则在 “动作” 面板中找不到它们。

处理异常

异常属性

处理异常时，您可以访问以下属性：

- 类型-异常的类别（“业务异常” 或 “系统异常”）
- 原因-异常的简短标识符
- 消息-错误的详细描述
- code-数字错误代码（如果提供）
- caused_by-触发此异常的原始异常（如果适用）

最佳实践

- 使用描述性的异常原因便于分类和报告
- 包括故障排除的详细消息
- 为临时系统异常实现重试逻辑
- 考虑对业务异常进行人为干预
- 在处理异常时考虑对案例状态的影响
- 确保即使在出现异常（例如重新启动浏览器）后也能执行关键的清理操作
- 监控异常频率和模式
- 定期查看异常日志
- Re-raise 如果您不想继续执行剩余步骤，则一旦处理了异常

文件

- 重复文件-创建文件的副本。用于创建同一文件的新版本。
- Zip 文件-创建压缩的 zip 文件。用于将多个相关文件合并到一个包中。
- 解压缩文件-从 zip 中提取文件。用于从单个 zip 文件中解压缩单个文件。

PDF

- 创建 PDF 文件-从文本生成 PDF 文件。用于创建包含格式化内容的新 PDF 文档。
- 读取 PDF 文本-从 PDF 文件中提取文本。用于获取基于文本的 PDF 文档的内容。不从扫描的文档中提取文本，也不会保留所提取文本的结构。
- 拆分 PDF 文件-从 PDF 中提取页面。用于根据原始文件的选定页面创建新的 PDF。
- 合并 PDF 文件-合并多个 PDF 文件。用于通过追加多个文档的页面来创建单个 PDF。
- 获取页数-获取 PDF 中的页数。在后续步骤中，可以使用页数从特定页面提取文本或拆分 PDF。

代码

Quick Automate 中的代码操作允许您使用 Python 代码块实现自定义逻辑，这超出了标准自动化操作所支持的范围。它们非常适合复杂的数据转换和计算，并且可以在受限的 Python 环境中运行以维护安全。

两种类型的代码操作：

- 单行表达式：快速的单行操作，可在不返回值的情况下修改变量
- 自定义代码块：用于带有参数和返回值的复杂逻辑的 Multi-line Python 函数

何时使用代码操作：

在需要时使用代码块：

- 执行标准操作中不提供的复杂数据转换
- 实现自定义业务逻辑或计算
- 处理或操作数据结构（列表、字典、JSON）
- 以自定义方式处理日期、时间和时区
- 解析或格式化具有复杂模式的字符串
- 通过将多个操作整合到一个代码块中来优化自动化性能

何时不使用代码操作：

在以下情况下避免使用代码块：

- 您的用例已经存在标准自动化操作
- 该操作非常简单，可以进行内置操作
- 你需要与外部 API 进行交互（改用 REST API 集成）
- 您需要访问文件系统或数据库（使用适当的集成）

如何访问代码操作：

代码块可通过多个接口使用：

- 操作面板（推荐）：
  - 在自动化生成器中打开您的自动化

- 点击右侧的动作面板
- 在 “代码操作” 部分下找到 “自定义代码块”
- 将代码块拖放到您的自动化工作流程中

- 使用助手构建：
  - 当助手确定需要自定义代码时，可在计划生成期间使用
  - 助手会自动为复杂操作推荐代码块
  - 您可以通过描述您的自定义逻辑需求来请求代码块

可用操作：

单行表达式

单行表达式执行单行 Python 语句，这些语句在不返回值的情况下执行操作。它们非常适合快速修改现有变量，例如追加到列表、更新字典或执行修改状态的简单计算。

特性：

- 表达式（必填）：要执行的 Python 表达式（例如，“my_list.append（'新项目'）”）

示例：

- 追加到清单

```
my_list.append("1")
my_list.append(new_item)
```

- 移除列表项

```
task_list.remove(completed_task)
```

自定义代码块

自定义代码块是执行复杂逻辑、接受参数和返回值的多行 Python 函数。当标准自动化操作和单行表达式不足以满足您的需求时，它们是备用选项。

特性：

- 函数标题（必填）：代码块的名称标识符（例如，Calculate_Total“”）

- 函数（必填）：包含您的自定义逻辑的 Python 代码块。
  - 步骤 1：定义参数
    - 单击 “编辑” 按钮打开代码编辑器
    - 在 “参数” 面板中，单击 “添加” 以创建新参数
    - 输入与您的自动化变量相匹配的参数名称
    - 参数可用作函数参数
  - 第 2 步：编写你的 Python 代码
- 返回值（可选）：用于存储函数输出的变量名
  - 遵循所需的代码块结构（见下文）
  - 在函数中实现您的自定义逻辑
  - 仅使用经批准的库和内置函数
  - 如果需要输出数据，请包括返回语句

代码块结构

所有代码块都必须遵循以下特定格式：

```
@code_block()
def your_function_name(parameter1, parameter2, parameter3):
--------------------------------------------------------------------------------
    """
    Optional: Add a docstring describing what your function does
    """
    # Your custom logic here
    result = parameter1 + parameter2 + parameter3

    return result
```

Built-in Python 函数和导入

所有标准的 Python 内置函数都无需导入即可使用（len、str、int 等）

已批准的标准库（安全性受限）

代码块只能导入以下标准库：

- base64-Base64 encoding/decoding

- `datetime`-日期和时间操作
- `json`-JSON 解析和生成
- `math`-数学函数
- `re`-正则表达式
- `zoneinfo`-时区处理

> **Note**
>
> - 无法导入除上面列出的标准库之外的标准库。
> - 无法安装或导入第三方库。 `pip install`在代码块中不支持。

限制

- Python 环境受限，库访问权限有限。执行环境基于 Python 3.10 的一个子集。 RestrictedPython
- 代码块无法调用其他代码块或操作

最佳实践

- 保持代码块的简单性和针对性
- 使用描述性函数名称
- 如果可用，请始终首选预先构建的操作
- 彻底测试您的代码块（因为有针对性的调试选项有限）

使用案例示例

- 数学运算（计算圆形属性-半径作为参数

```
def function
(radius):

    return {
        "radius": radius,
        "diameter": 2 * radius,
        "circumference": round(2 * math.pi * radius, 2),
        "area": round(math.pi * radius ** 2, 2)
```

```
    }
```

- 获取最新消息 date/time

```
def function
():

    now = datetime.datetime.now()

    return {
        "current_date": now.strftime("%Y-%m-%d"),
        "current_time": now.strftime("%H:%M:%S"),
        "formatted": now.strftime("%B %d, %Y at %I:%M %p"),
        "iso_format": now.isoformat(),
        "timestamp": now.timestamp()
    }
```

- 计算日期差异-以开始日期和结束日期为参数

```
def function
_(start_date_str, end_date_str):

# Parse date strings (format: YYYY-MM-DD)_
    start = datetime.datetime.strptime(start_date_str, "%Y-%m-%d")
    end = datetime.datetime.strptime(end_date_str, "%Y-%m-%d")

    _# Calculate difference_
    difference = end - start
    return {
        "days": difference.days,
        "weeks": difference.days // 7,
        "start": start_date_str,
        "end": end_date_str    }
```

- 使用正则表达式进行模式匹配和文本操作（验证电子邮件地址、电话号码等）

```
def function
(email, phone, zip_code):

    email_pattern = r'^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$'
    phone_pattern = r'^\d{3}-\d{3}-\d{4}$'
    zip_pattern = r'^\d{5}(-\d{4})?$'
```

```
    return {
        "email_valid": bool(re.match(email_pattern, email)),
        "phone_valid": bool(re.match(phone_pattern, phone)),
        "zip_valid": bool(re.match(zip_pattern, zip_code))
    }
```

- 列表操作（筛选和转换列表）

```
def function
(numbers, threshold):

    # Filter numbers above threshold and calculate statistics
    filtered = [n for n in numbers if n > threshold]

    if filtered:
        return {
            "filtered_numbers": filtered,
            "count": len(filtered),
            "sum": sum(filtered),
            "average": sum(filtered) / len(filtered),
            "min": min(filtered),
            "max": max(filtered)
        }
    else:
        return {
            "filtered_numbers": [],
            "count": 0,
            "message": "No numbers above threshold"
        }
```

集成

Amazon 服务

Amazon S3

Amazon S3 操作允许您存储和检索文件和数据。

可用操作

- 下载文件-从 Amazon S3 下载文件并返回文件对象句柄。
- 上传文件-将文件对象句柄上传到 Amazon S3。

- 复制对象-将已存储在 Amazon S3 中的对象从一个源文件创建到目标位置的副本。
- 删除对象-从 S3 存储桶中删除指定对象。
- 列出对象-列出给定存储桶中的所有对象。可以使用前缀进行过滤。

Amazon Bedrock

Amazon Bedrock 操作允许您通过单个 API 连接到领先的人工智能公司的基础模型 (FM)。

- 基础模型交谈-向 AI 模型发送提示。使用自然语言生成文本、分析内容并获得 AI-powered 回复。
- 高级模型匡威-使用更多选项提示模型。高级选项包括自定义消息格式、工具集成和对模型行为的精细控制。

Amazon 基岩代理商

Amazon Bedrock Agent 操作允许您调用可以连接到您的数据源、API 和后端系统的人工智能助手。

- 基本代理调用-向 AI 代理发送请求。用于不需要文件附件、用户输入或自定义配置的简单交互。
- 高级代理调用-使用更多选项呼叫代理。用于需要文件附件、用户输入或自定义配置的高级交互。

Amazon Bedrock 数据自动化

基岩数据自动化 (BDA) 简化了使用生成式 AI 从非结构化内容中提取宝贵见解的过程。

可用操作

- 调用数据自动化异步-使用数据自动化项目或蓝图处理数据。启动异步数据处理并返回调用 ID。
- 获取数据自动化状态-获取有关数据自动化调用状态和输出位置的详细信息。

Amazon Textract

Amazon Textract 可帮助您在自动化系统中添加文档文本检测和分析。

- 基本文档查询-根据问题提取数据。每个查询都包含您要问的问题和要关联的别名。Textract 提供每个问题的文字答案和置信度分数。
- 基础文档分析-从文档中提取数据。自动检测和提取表单（键值对）、表格（结构化数据）和文本，同时保留文档布局和数据关系。

Amazon Comprehend

Amazon Comprehend 是一项自然语言处理 (NLP) 服务，用于深入了解文档内容。它有助于分析文本以提取关键短语、识别情绪和对文档进行分类。

可用操作

- 分类文档-创建分类请求，使用自定义模型端点实时分析单个文档。支持文本输入或文档文件（PDF、Word 或图像）。
- 检测关键短语-检测文本中的关键名词短语，识别内容中的重要概念和主题。

外部应用程序

Microsoft Outlook

Microsoft Outlook 操作允许你的自动化来管理电子邮件和日历。

- 电子邮件
  - 发送用户电子邮件-代表特定用户发送电子邮件。
  - 回复电子邮件-回复邮件的发件人。
  - 列出文件夹消息-获取登录用户邮箱中特定文件夹中的消息。
  - 列出用户邮件-获取已登录用户的邮箱（包括 “已删除邮件” 和 “杂乱邮件” 文件夹）中的邮件。
  - 查看电子邮件-检索特定消息对象的属性和关系。
  - 更新电子邮件-更新消息对象的属性。
  - 删除电子邮件-删除指定用户邮箱中的邮件。
  - 列出电子邮件附件-检索附加到邮件的附件对象列表。
  - 获取附件-读取附件的属性、关系或原始内容。
- 文件夹
  - 列出邮件文件夹-直接在登录用户的根文件夹下获取邮件文件夹集。
  - 将电子邮件移至文件夹-将邮件移动到指定用户邮箱内的其他文件夹。
  - 获取邮箱设置-获取用户的邮箱设置，例如自动回复、日期格式和时区。
- 日历
  - 列出日历事件-从 Microsoft Outlook 中获取指定用户或资源的日历事件列表。
  - 创建日历活动-在用户的默认日历或指定日历中创建活动。
  - 更新日历事件-更新现有事件对象的属性。

- 其他
  - 列出地点-获取租户中定义的地点对象（房间或房间列表）的集合。
  - 列出用户-从 Microsoft Outlook 中检索组织中的用户列表及其基本信息。
  - 列出联系人-从登录用户的默认联系人文件夹中获取联系人集合。

Microsoft Teams

Microsoft Teams 操作允许你的自动化通过频道和聊天消息与团队成员沟通，以及管理会议。

- 消息
  - 列出聊天记录-查看所有聊天对话
  - 创建聊天-开始新的聊天对话
  - 进行个人聊天-查看特定聊天的详细信息
  - 列出所有聊天消息-查看聊天对话中的消息
  - 发送聊天消息-在聊天中发送新消息
- 团队
  - 列出团队-查看经过身份验证的用户可以访问的所有团队
  - Get Team-查看有关特定团队的详细信息
  - 列出所有团队成员-查看团队成员
  - 邀请用户加入团队-向团队添加新成员
- 渠道
  - 列出所有频道-查看特定团队中的所有频道
  - 创建频道-在团队中创建新频道
  - 获取频道-查看有关特定频道的详细信息
  - 列出所有频道消息-查看频道中发布的消息
  - 发送频道消息-向频道发布新消息
  - 回复频道消息-添加对现有频道消息的回复
  - 邀请频道成员-将成员添加到特定频道
- 会议
  - 创建在线团队会议-安排新的在线会议
  - 获取在线团队会议-查看特定会议的详细信息
  - 列出所有录音-查看会议录音

- 列出所有笔录-查看会议记录
- Users
  - 列出用户-查看组织中的用户列表

微软 SharePoint

Microsoft SharePoint 允许你通过自动化系统集中存储、管理和共享文档和信息。

- 清单和项目
  - 获取列表-获取与列表关联的操作列表
  - 创建项目-在列表中创建新的列表项
  - 更新项目-更新 ListItem 上的属性
  - 删除项目-从列表中移除项目
  - 获取项目-返回列表中某项的元数据
  - 列表项目-获取列表中的项目集合
- 表格和文件
  - 添加工作表-向工作簿添加新工作表
  - 删除工作表-从工作簿中删除工作表
  - 更新工作表-编辑工作表属性（重命名、可见性）
  - 列表表格-检索工作表对象列表
  - 阅读工作表-检索工作表的属性
  - 上传文件-创建或更新工作簿文件
- 范围和单元格
  - 读取范围-从指定范围检索值
  - 删除范围-删除指定范围内的单元格
  - 写入范围-更新指定范围内的值
  - 获取已用范围-返回给定工作表的已用范围
  - 清除范围-清除范围值，包括格式、填充和边框
  - 读取单元格-从特定单元格获取值
  - 写入单元格-设置特定单元格的值

微软 OneDrive

Microsoft OneDrive 操作允许你存储、同步和共享文件。你可以直接与保存到的 Microsoft Excel 文件进行交互以 OneDrive 进行电子表格操作。

- 文件管理
  - 获取项目-查看特定文件或文件夹的详细信息
  - 获取云端硬盘-查看 OneDrive 账户详情和存储空间信息
  - 列表项目-查看驱动器中的所有文件和文件夹
  - 创建项目/创建文件夹-在中创建新文件夹或项目 OneDrive
  - 列出子项-查看特定文件夹中包含的项目
  - 删除项目-移除文件或文件夹
  - 更新项目/移动项目-更新元数据或在文件夹之间移动文件
  - 复制项目-在其他位置创建文件或文件夹的副本
  - 添加权限-配置文件的共享和访问权限
  - 上传文件-将新文件添加到 OneDrive
- Excel
  - 添加工作表-在 Excel 工作簿中创建新工作表
  - 清除范围-从一系列单元格中移除内容和格式
  - 删除范围-从工作表中删除单元格、行或列
  - 删除工作表-从工作簿中移除工作表
  - 列表表格-查看工作簿中的所有工作表
  - 读取单元格-获取特定单元格的值
  - 读取范围-从一系列单元格中获取值
  - 阅读工作表-查看整个工作表的内容
  - 读取使用范围-获取包含数据的单元格范围
  - 更新工作表-修改工作表属性
  - 写入单元格-设置特定单元格的值
  - 写入范围-为一系列单元格设置值

Salesforce

Salesforce 操作允许您自动管理客户关系的流程，包括案例、机会、潜在客户、营销活动、联系人等。

- 案例
  - 获取案例列表-从 Salesforce 获取客户支持案例列表，包括其元数据和最近的项目。
  - 获取案例-查看特定案例的详细信息
  - 创建案例-创建新的支持案例
  - 删除案例-移除现有案例
  - 更新案例-编辑案例详情和信息
- 商机
  - 获取机会-查看销售机会列表
  - 获取特定机会-查看特定机会的详细信息
  - 创造机会-创造新的销售机会
  - 更新机会-编辑机会详情
  - 删除商机-删除现有商机
- 销售线索
  - 更新潜在客户-编辑潜在客户详情和信息
- 活动
  - 更新广告活动-编辑活动详情和信息
- 饲料物品
  - 更新 Feed 项目-编辑 Feed 项目的内容和属性
- Contacts
  - 获取联系人列表-查看系统中的所有联系人
  - 获取联系人-获取特定联系人的详细信息
  - 更新联系人-编辑联系人信息
- Users
  - 获取用户列表-检索 Salesforce 用户列表
- 系统
  - 描述 SobJect-获取任何 Salesforce 对象类型的对象元数据和字段详细信息

Jira

Jira 操作允许您自动管理问题、项目、冲刺等。

- 问题

- 创建议题-在项目中创建议题。
- 编辑议题-修改项目中的现有议题。
- 更新问题状态（执行过渡）-更改议题的任务状态。
- 删除议题-删除项目中的议题。
- 获取问题-查看项目中问题的详细信息。
- 搜索议题-使用 JQL 搜索议题
- 搜索状态-搜索问题状态。
- 下载问题附件-查看附件的内容。
- 添加附件-为议题添加附件。
- 获取所有标签-查看所有标签。

- 注释
  - 添加评论-为议题添加新评论。
  - 删除评论-从议题中删除评论。
  - 更新评论-编辑对议题的现有评论。
  - 获取评论-查看问题评论。
- Projects
  - 创建项目-在 Jira 中创建新项目。
  - 更新项目-修改项目详细信息。
  - 删除项目-从 Jira 中移除项目。
  - 获取项目-查看项目详细信息。
  - 获取项目问题类型-查看项目问题类型。
  - 搜索项目-查找可见的项目。
- Sprints
  - 创建 Sprin t-在项目中创建冲刺。
  - 更新 Sprint-更新冲刺详情。
  - 删除 Sprin t-删除项目中的冲刺。
  - 获取 Sprint-查看项目中冲刺的详细信息。
  - 将问题移至 Sprint 并进行排名-将议题分配给冲刺。
  - 将议题移至待办事项列表-将议题移至待办事项列表。
- Users

- 查找用户-搜索 Jira 用户。
- 查找可分配用户-返回可分配给议题的用户列表。
- 获取所有用户-列出所有 Jira 用户。

ServiceNow

ServiceNow 操作允许您自动管理事件、变更请求等 IT 服务。

- 意外事件
  - 创建事件-创建新的事件记录。
  - 阅读事件-检索特定事件的详细信息。
  - 更新事件-修改现有的事件记录。
  - 删除事件-删除特定事件记录。
- 变更请求
  - 创建变更请求-创建新的变更请求记录。
  - 读取变更请求-检索特定变更请求的详细信息。
  - 更新变更请求-修改现有的变更请求记录。
  - 删除变更请求-删除特定的变更请求记录。
- 知识库文章
  - 更新知识库文章-修改现有的知识库文章。
- 问题记录
  - 更新问题记录-修改现有问题记录。
- 附件
  - 上传二进制附件-将文件作为附件上传到指定记录。
  - 上传分段表单附件-将表单附件上传到记录。
  - 检索附件内容-获取特定附件的二进制内容。
  - 检索附件元数据-获取特定附件的元数据。
  - 删除附件-从系统中删除附件。
  - 检索附件的元数据-获取多个附件的元数据。
- 系统
  - 列出用户-检索系统用户表中的所有现有记录。
  - 列表选项-从系统检索选项列表值。

SAP

借助 SAP 操作，您可以自动执行涉及业务合作伙伴数据、物料库存、物料清单、主产品和实地库存的流程。

- SAP 业务合作伙伴
  - 获取业务合作伙伴-检索业务合作伙伴的一般数据，提供合作伙伴信息的全面视图。
  - 通过 ID 获取业务合作伙伴-使用特定的业务合作伙伴编号作为标识符检索详细的业务合作伙伴数据。
  - 获取业务合作伙伴地址-检索与业务合作伙伴关联的地址详细信息，包括邮政地址和联系信息。
  - 获取业务合作伙伴角色-检索业务合作伙伴的角色信息，显示他们在系统中的关系和职能。
  - 按 ID 获取业务合作伙伴角色-使用密钥标识符字段检索业务合作伙伴的特定角色数据。
- SAP 材料库存
  - 在账户模型集合中获取材料库存-获取材料库存水平，包括批次、存储位置和特殊库存指标等详细信息。
- SAP 物料清单
  - 获取物料 BOM 物料-检索物料清单中使用的物料的详细信息，包括数量、类别和关系。
- SAP 产品大师
  - 获取产品主记录-查看产品主记录一般详细信息。返回完整的产品主记录，以及用于筛选、排序和选择特定数据的选项。
  - 获取产品主记录的工厂数据-查看产品的工厂详细信息。访问给定产品的详细工厂特定信息，包括制造、存储和物流数据。
  - 按产品编号和工厂获取供应计划数据-按产品编号和工厂查看供应计划详细信息。检索详细的计划参数，包括批量、安全库存水平和采购数据。
- SAP 实地盘点
  - 获取 Phys Inventory 文档项目-检索实地盘点文件项目，包括盘点结果和库存差异。

REST API 集成

REST API Connection 集成使 Quick Automate 能够与自定义 REST API 和 Web 服务进行交互，从而允许您将自动化功能扩展到外部系统。此集成支持 GET、POST、DELETE、PATCH 和 PUT HTTP 方法的操作执行。

常见用例：

- 向外部系统发送通知
- 从第三方服务检索数据
- 更新外部数据库中的记录
- 在连接的应用程序中触发工作流程

先决条件

在使用 REST API 集成创建自动化之前，请确保：

- 配置的 REST API 集成
  - 访问快速套件控制台
  - 导航到 “集成” > “REST API 连接”
  - 使用基本网址配置你的 REST API 端点
  - 完成身份验证设置（参见下面的身份验证部分）
  - 完整细节：REST API 连接集成
- 与自动化组的互联集成
  - 将您配置的 REST API 集成关联到您的自动化组
  - 验证集成是否出现在可用操作中
  - Step-by-step 指南：Amazon 服务操作连接器
- 已配置身份验证
  - 从您的 API 提供商处获得的 OAuth 2.0 凭证

身份验证

对于 Quick Automate，此集成支持 OAuth 2.0 身份验证。在创建自动化之前，您必须配置 OAuth 凭据。

OAuth 2.0 设置步骤：

- 从您的身份提供商处获取 OAuth 凭证（客户端 ID 和客户端密钥）
- 在 Quick Suite 控制台中，导航到你的 REST API 集成设置
- 选择 OAuth 2.0 作为身份验证方法
- 输入您的客户端 ID 和客户机密钥
- 配置 API 提供商提供的授权网址和令牌网址

- 完成 OAuth 流程以授权 Quick Suite
- 测试连接以验证身份验证

重要注意事项：

- Quick Automate 不支持请求标头中的持有者令牌身份验证。改用 OAuth 配置。
- 在集成级别配置身份验证，而不是按自动化操作配置身份验证

配置

设置你的 REST API 集成

步骤 1：创建基本 URL 配置

步骤 2：Connect 到自动化组

步骤 3：访问 REST API 操作

- 在自动化系统中打开动作面板
- 找到 REST API 操作
- 将操作拖放到您的自动化工作流程中
-

> **Note**
>
> REST API 操作必须通过操作面板添加；它们在 “使用 Assistant 构建” 界面中不可用

属性参考

- Q 操作连接器 ID（必填）
  - 描述：将 REST API 操作链接到您配置的集成的唯一标识符，包括基本 URL 和身份验证设置。
  - 格式： Auto-populated 来自您的互联集成
  - 示例：`rest-api-connector-abc123`
- URI（可选）
  - 描述：附加到基本 URL 的路径，用于指定确切的 API 端点。
  - 格式：带或不带前导斜杠的路径字符串（取决于基本 url 格式）
  - 工作原理：

    - 基本网址：`https://api.example.com`
    - URI: `/users/123`
    - 最终网址：`https://api.example.com/users/123`
  - 示例：

```
/users/123
prod/send-email
/v2/orders
customers/search
```

- 其他标题（可选）
  - 描述：要作为键值对包含在 API 请求中的自定义 HTTP 标头。
  - 格式：

```
Key: Value
```

  - 常见示例：

```
Content-Type: application/json
Accept: application/json
X-Custom-Header: custom-value
X-API-Version: 2.0
```

  - 重要限制：
    - 请勿包含授权标头；身份验证通过 OAuth 配置处理
    - 每个标题必须位于单独的行上
    - 标题区分大小写
- 请求（必填）
  - 描述：通过 POST 或 PUT 请求发送 JSON-formatted 的数据。
  - 格式：有效的 JSON 对象。{} 表示空白请求
  - POST 请求示例（创建资源）：

```
{
  "title": "My New Post",
  "body": "This is the content of my new post.",
  "userId": 1,
  "tags": ["automation", "api"],
```

```
  "published": true
}
```

- PUT 请求示例（更新资源）：

```
{
  "status": "completed",
  "completedDate": "2026-01-27",
  "notes": "Task finished successfully"
}
```

- 输出变量（可选）
  - 描述：用于存储 API 调用的 JSON 响应的变量名称，以便在后续的自动化操作中使用。
  - 格式：字母数字变量名（无空格）
  - 示例：`apiResponse`、`userData`、`orderDetails`

API 使用示例

示例 1：获取请求-检索票证详情

场景：从外部工单系统检索现有支持票证的详细信息

配置：

- Q 操作连接器 ID：rest-api-connector-tick ets
- HTTP 方法：GET
- URI: /tickets/ `ticketId`
- 其他标题：

```
Accept: application/json
```

- 请求正文：{}（GET 请求为空）
- 输出变量：TicketDetails

示例 2：POST 请求-创建新记录

场景：向外部票务系统提交新的支持请求

配置：

- Q 操作连接器 ID：rest-api-connector-tick ets
- HTTP 方法：POST
- URI: `/tickets`
- 其他标题：

```
Content-Type: application/json
Accept: application/json
```

- 请求正文：

```
{
  "title": "{{ticketTitle}}",
  "description": "{{ticketDescription}}",
  "priority": "{{ticketPriority}}",
  "requestedBy": "{{userEmail}}",
  "category": "technical_support"
}
```

- 输出变量：`ticketResponse`

测试自动化

Amazon Quick Automate 为测试您的自动化提供了全面的功能。本节介绍可用于验证自动化行为的工具和功能。

测试模式

有两种模式可供选择来测试您的自动化：

- 运行模式-在不停止的情况下从头到尾执行自动化。自动化中的任何断点都将被忽略。此模式最适合测试自动化的完整流程。
- 调试模式-执行自动化，并在您设置的任何断点处或发生异常时暂停。这使您可以检查自动化状态、监控变量并验证流程中特定时刻的行为。

“测试” 窗格

“测试” 窗格包括两个主要选项卡，可帮助您监控和控制自动化测试：

“设置” 选项卡

“设置” 选项卡提供了用于管理测试配置的工具：

- 断点管理器-列出当前在自动化中设置的所有断点。直接从该视图中移除断点，无需返回画布。
- 测试导航-要查看的快速访问链接：
  - 查看运行情况-查看测试后的所有自动化运行
  - 查看案例-查看测试期间创建的案例
  - 查看任务-查看生成的所有人机交互任务

监视器选项卡

“监控” 选项卡显示有关正在运行的自动化的实时信息：

- 用户界面流式传输-观看浏览器自动化操作的实时执行
- 变量观察器-监控和修改变量值
- 日志-跟踪详细的自动化进度

测试状态

在测试期间，您的自动化将处于以下状态之一：

- 正在运行-自动化正在积极执行操作
- 已暂停（断点）-执行已在用户定义的断点处停止
- 已暂停（异常）-由于出现错误情况，执行已停止
- 已完成-自动化已成功完成所有步骤
- 失败-自动化遇到无法恢复的错误并已停止

运行和调试

使用输入和输出测试自动化

当您测试定义了输入和输出字段的自动化时，Amazon Quick Automate 会验证输入值，并将输入和输出作为可扩展的卡片显示在 “监控” 窗格中，与执行日志一起显示。

使用创作工作室的输入运行自动化

当您选择 “运行” 或 “调试” 来测试带有输入和输出的自动化时，创作工作室 (Studio) 会显示一个名为 “提供输入值” 的动态输入表单。Amazon Quick Automate 会根据您定义的架构自动生成此表单。

表单中包含：

- 架构中的字段名称。
- 适用于每种数据类型的输入控件（字符串的文本字段、整数的数字输入和文件的文件上传按钮）。
- 必填字段指示符（标有星号）。
- 默认值是在您定义它们的地方预填充的。
- Client-side 验证数据类型、必填字段和文件大小限制（文件最大 5 MB）。

要使用输入运行自动化，请执行以下操作：

- 在 Studio 中打开自动化，然后选择 “运行” 或 “调试”。
- 在提供输入值窗体中，为每个字段输入值：
  - 对于文本和数字字段，直接键入值
  - 对于文件字段，选择 “浏览” 以从本地计算机中选择文件
  - 除非您想覆盖默认值，否则可选字段可以留空
- 选择 “开始”，使用您提供的输入开始自动化。

Amazon Quick Automate 执行两层验证：

- Client-side val idation — 在执行开始之前检查必填字段是否为空、数据类型是否正确以及文件大小限制
- 运行时验证-在执行期间根据您的 JSON 架构验证完整的输入有效负载

查看输入和输出

自动化运行后，输入和输出值以可折叠卡片的形式显示在 “监视器” 窗格中：

- 输入卡-显示在运行日志的开头，显示您在启动自动化时提供的所有值
- 输出卡-执行完成后显示在运行日志的末尾，显示您的自动化产生的所有值

默认情况下，两张牌都处于折叠状态。当你扩展它们时，你可以：

- 查看完整的架构定义和实际值
- 下载输入或输出中包含的所有文件对象
- 将结构化数据复制为 JSON
- 将完整的负载下载为 JSON 文件

> **Note**
>
> 如果自动化因错误而终止，则输出卡将不可用。

设置断点

断点允许您在特定时刻暂停自动化：

要添加断点，请执行以下操作：

- 将鼠标悬停在画布上的操作或步骤上
- 单击 “添加断点”
- 断点图标出现在操作或步骤上

要移除断点，请执行以下操作：

- 在操作上单击 “移除断点”
- 或者使用 “设置” 选项卡中的断点管理器

> **Note**
>
> 在启动调试模式之前设置断点。

调试控件

当您的自动化暂停时，您有几个控制选项：

- 下一步-在自动化中运行下一个操作并再次暂停
- 继续-继续运行，直到到达下一个断点
- 停止-结束当前的测试运行

- 忽略-如果在异常时暂停，这将清除异常并像该操作成功一样继续。如果异常没有阻止测试的其余部分，而您想继续，则此功能很有用。
- 重试-如果因异常而暂停，这将尝试再次运行当前操作。如果问题是暂时的，或者您想更改变量的值并使用新值重试，则此功能非常有用

停用步骤

要暂时禁用任何操作或步骤而不将其删除，可以在开始测试之前将其停用。在测试期间，将跳过已停用的操作或步骤。

- 选择要停用的步骤
- 单击 “菜单” 选项
- 选择 “停用”
- 该步骤显示为灰色

要重新激活：

- 选择已停用的步骤
- 单击 “菜单” 选项
- 选择激活。

变量观察者

“监控” 选项卡中的 “变量” 观察器可查看测试期间自动化使用的数据。要检查变量，请执行以下操作：

- 暂停测试时，在 “监视器” 选项卡中打开 “变量” 观察器
- 单击 “添加” 进行搜索并选择要检查的变量
- 查看变量的当前值
- 修改值以测试不同的场景：
  - 单击任意变量旁边的铅笔图标
  - 输入要测试的新值
  - 继续运行以继续使用新值

此功能对以下情况特别有用：

- 测试不同的数据条件
- 验证错误处理
- 模拟边缘情况

问题排查

使用助手修复

当您的自动化遇到异常时，自动化助手可以帮助识别和解决问题：

- 出现错误时暂停时，单击 “使用助手修复”
- 助理将：
  - 分析错误消息
  - 查看运行日志
  - 查看其疑难解答知识库
  - 对问题进行清晰的解释
  - 建议潜在的解决方案
- 与助手聊天，以：
  - 询问有关错误的问题
  - 根据任何建议的更改更新自动化

测试指标

测试完成后，Amazon Quick Automate 会提供全面的测试指标，以帮助了解自动化性能和验证测试覆盖率。查看有关您的测试运行的关键指标：

- 总运行时间-测试从头到尾花了多长时间
- 已完成的案例数量-已完成处理的案例数量（不包括已创建或待处理的案例）
- 每个案例的平均处理时间-每个已完成案例的平均处理时间
- 案件成功率-无一例外完成的案件的百分比
- 创建的任务数-测试期间生成的人机在环任务数
- 操作覆盖率-测试期间执行的自动化操作的百分比，有助于识别未经测试的路径

部署自动化

在 Amazon Quick Automate 中创建并测试自动化后，下一步是部署它们，以便它们可以在触发器上定期运行。部署使自动化可以运行并准备执行。您可以向已部署的自动化添加触发器，使其按预定义的计划运行。部署包括配置运行时设置、为人工在环任务分配用户、验证凭据和集成。

本节介绍部署过程的每个步骤，以及如何配置自动化以实现可靠性、安全性和最佳性能。

先决条件

在部署自动化之前，请确保完成以下步骤：

- 自动化经过全面测试-通过端到端测试验证您的自动化，以确认所有逻辑、操作和代理交互均按预期运行。
- 已提交部署的版本-只能部署已提交的自动化版本。在继续操作之前，请查看您的更改，完成版本并提交。
- 已配置集成-如果您的自动化通过 API 与 Salesforce 或 Jira 等外部应用程序进行交互，请确保配置了所有必要的集成。
  - 导航到左侧面板中的 “连接” → “集成” 以创建新的集成。
  - 目前，Amazon Quick Automate 仅支持 “操作” 选项卡下可用的集成。
  - 创建集成操作后，将其与要使用该操作的自动化组相关联。
  - 然后，相关的操作将出现在画布中。在部署期间，您可以选择要由已部署的自动化使用的相应连接。
- 已配置凭据-验证您的自动化所需的所有凭据是否设置正确。

部署自动化

您可以直接从画布部署自动化，方法是单击 “部署”，或者导航到自动化登录页面上的 “部署” 选项卡。启动部署后，系统将引导您完成一系列步骤以完成配置和发布过程。

发行版详细信息

在版本详细信息页面上，选择要部署的自动化版本。只有已提交的版本可供部署，并且会显示在下拉列表中。

其他设置

其他设置包括：

- 运行时配置
- 任务（适用于 HITL 任务）
- 访问

运行时配置

运行时配置是在开发、测试和生产等环境之间可能存在差异的参数。

例如，发送电子邮件的自动化步骤可能会在测试期间使用您的个人电子邮件地址，但在生产环境中应切换到共享的团队地址。在创作自动化时，可以将此类与环境相关的值定义为运行时配置。

在部署时，您可以查看和覆盖这些配置，以确保自动化在预期环境中正确运行。运行时参数可以包括：

- 电子邮件地址或通知收件人
- 特定于环境的文件路径或 URL

这种灵活性有助于在不同环境中保持单一的自动化定义，同时根据需要调整关键参数。

任务

为需要人机交互的每项任务选择解析者用户或用户组。

访问权限（凭证和连接）

自动化通常需要连接到外部系统、数据库或服务。Amazon Quick Automate 提供了管理凭证和连接的安全方法，无需在自动化逻辑中嵌入敏感信息。

连接和凭证数据被安全存储和加密，并在运行时可供工作流程使用，而不会将其暴露给作者或最终用户。这种设计可确保将机密与自动化定义牢固分开，从而提高安全性和可维护性。

您可以存储和使用两种主要类型的证书：

- 网站凭证-用于需要网站登录（用户名和密码）的用户界面自动化步骤。
- 操作凭证（集成）-用于通过配置的集成（例如 Salesforce、Jira）连接 Amazon 服务（例如 S3）或外部系统。

在部署时，请确保选择正确的凭据和连接，以便自动化可以安全、成功地访问所有必需的系统。

设置触发器

触发器决定自动化的运行时间和方式。您可以将自动化配置为根据预定义的计划启动，也可以通过 Ama QuickSight zon API 以编程方式调用自动化。

Schedules

您可以将自动化配置为根据预定义的计划启动。要设置触发器，请执行以下操作：

- 在 “部署” 页面上，单击 “创建触发器” 并配置规则。
- 选择频率
- 选择开始日期和时间（请注意，实际执行将在所选开始时间的 15 分钟内启动）
- 选择结束日期和时间
- 选择时区
- Amazon 快速自动提供了内置的可扩展性。选择自动化的并行执行次数（每个触发器最多可以选择 10 个并行执行，在一个账户内的所有自动化中最多可以选择 50 个并行执行。 请联系 Amazon）
- 对于复杂的调度需求，你可以使用 cron 表达式来定义精确的运行模式。例如，要在每周一、周三和周五凌晨 2:30 运行自动化，可以使用 cron 表达式:。`30 2 * * 1,3,5`

API 触发器

Automation Job API 使您能够以编程方式启动和监控来自外部应用程序的自动化作业。您可以使用这些 API 调用带有自定义输入负载的已部署自动化，并通过 Amazon SDK 和检索执行结果。 Amazon CLI

Automation Job API 包括两个操作：

- StartAutomationJob— 使用可选的输入有效载荷为已部署的自动化启动一项新作业。
- DescribeAutomationJob— 检索指定任务的状态、时间戳以及可选的输入和输出负载。

这些 API 是亚马逊 QuickSight 服务命名空间的一部分。您可以通过 Amazon SDK 中的`quicksight`命名空间访问它们，然后 Amazon CLI。

有关 Amazon SDK 和工具包的更多信息，请参阅Amazon 入门资源中心。

先决条件

在调用 Automation Job API 之前，请完成以下设置步骤。

查找您的自动化标识符

要调用 Automation Job API，你需要以下标识符：

- Amazon 账户 ID — 您的 12 位数 Amazon 账户 ID。
- 自动化组 ID — 包含您的自动化的自动化组的唯一 ID。
- 自动化 ID-您要调用的自动化的唯一 ID。

当您打开任何自动化并部署版本时，可以在部署部分中找到自动化组 ID 和自动化 ID。

要查找您的标识符

- 登录 Amazon Quick Automate。
- 在左侧导航窗格中，选择 “自动化”。
- 选择包含您的自动化的自动化组。
- 选择自动化名称以打开自动化编辑器。
- 选择部署选项卡。
- 选择 “操作” (‹) 和 “查看部署详细信息”，即可在顶部的 “部署详细信息” 标题下方获取自动化 ID 和群组 ID。

配置 IAM 权限

Automation Job API 需要附加到您的 IAM 身份（用户、角色或群组）的 IAM 权限。每个操作都需要单独的权限。

的许可 StartAutomationJob

附上授予`quicksight:StartAutomationJob`操作权限的策略。将资源 ARN 的范围限定为要允许的特定自动化。

```
{
    "Version": "2012-10-17"       ,
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowStartAutomationJob",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "quicksight:StartAutomationJob"
            ],
```

```
            "Resource": [
                "arn:aws:quicksight:us-west-2:111122223333:automation-group/EXAMPLE-
GROUP-ID/automation/EXAMPLE-AUTOMATION-ID"
            ]
        }
    ]
}
```

的许可 DescribeAutomationJob

附上授予`quicksight:DescribeAutomationJob`操作权限的策略。此操作的资源 ARN 包括任务 ID 段。要允许描述自动化下的任何作业，请使用通配符 (*) 作为任务区段。

```
{
    "Version": "2012-10-17"       ,
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowDescribeAutomationJob",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "quicksight:DescribeAutomationJob"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:quicksight:us-west-2:111122223333:automation-group/EXAMPLE-
GROUP-ID/automation/EXAMPLE-AUTOMATION-ID"
            ]
        }
    ]
}
```

Amazon 建议将每项权限限定为尽可能具体的资源 ARN，以遵循最小权限原则。有关更多信息，请参阅下列内容：

- Amazon 的 IAM 政策示例 QuickSight
- 操作、资源和条件键
- IAM JSON 策略元素

部署您的自动化

StartAutomationJob API 仅针对已部署的自动化。在通过 API 调用自动化之前，您必须在 Amazon Quick Automate 控制台中提交并部署自动化。

StartAutomationJob

为已部署的自动化启动一项新作业。该操作是异步的 — Amazon Quick Automate 接受请求，对任务进行排队，然后JobId立即返回。自动化在后台运行。如果自动化定义了输入架构，则 Amazon Quick Automate InputPayload会在接受任务之前根据架构进行验证。无效的有效载荷会导致InvalidParameterValueException。

请求语法

```
POST /accounts/AwsAccountId/automation-groups/AutomationGroupId/
automations/AutomationId/jobs HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
    "InputPayload": "string"
}
```

请求参数

- AwsAccountId（字符串，必填）-您的 Amazon 账户 ID（12 位数字）。
- AutomationGroupId（字符串，必填）-自动化组的 ID (UUID)。
- AutomationId（字符串，必填）-要运行的自动化的 ID (UUID)。
- InputPayload（字符串，可选）-以 JSON 字符串形式输入作业。

响应元素

- Arn（字符串）— 自动化作业的 ARN。
- JobId（字符串）-已启动作业的 ID。将其与之配合使用DescribeAutomationJob来跟踪状态。
- 状态（整数）-响应的 HTTP 状态码。
- RequestId（字符串）- Amazon 请求 ID。

错误

- AccessDeniedException— 权限不足或凭证无效。
- InvalidParameterValueException— 一个或多个参数的值无效。
- ResourceNotFoundException— 未找到自动化组或自动化。
- LimitExceededException— 已超出限制。

- ThrottlingException— 请求已被限制。
- InternalFailureException— 内部服务错误。

如需了解更多详情，请参阅的 API 参考指南 StartAutomationJob。

DescribeAutomationJob

检索指定自动化作业的状态和详细信息，包括执行时间戳以及可选的输入和输出负载。使用此操作可在调用后轮询任务是否完成StartAutomationJob。

默认情况下，响应不包括输入和输出负载。将IncludeInputPayload和IncludeOutputPayload查询参数设置为`true`以请求它们。只有满足以下所有条件时，Amazon Quick Automate 才会返回输出有效负载：

- IncludeOutputPayload 为 `true`。
- JobStatus 为 SUCCEEDED。
- 自动化产生了输出值。

请求语法

```
GET /accounts/AwsAccountId/automation-groups/AutomationGroupId/
automations/AutomationId/jobs/JobId?
IncludeInputPayload=boolean&IncludeOutputPayload=boolean HTTP/1.1
```

请求参数

- AwsAccountId（字符串，必填）-您的 Amazon 账户 ID（12 位数字）。
- AutomationGroupId（字符串，必填）-自动化组的 ID (UUID)。
- AutomationId（字符串，必填）-自动化 ID (UUID)。
- JobId（字符串，必填）-`StartAutomationJob` (UUID) 返回的任务的 ID。
- IncludeInputPayload（布尔值，可选）-在响应中包含输入有效负载。默认值：`false`。
- IncludeOutputPayload（布尔值，可选）-在响应中包含输出负载。默认值：`false`。

响应字段

- Arn（字符串）— 自动化作业的 ARN。
- CreatedAt（时间戳）-任务创建时间（纪元秒）。

- StartedAt（时间戳）-作业开始运行的时间（纪元秒）。
- EndedAt（时间戳）-作业完成的时间（纪元秒）。
- JobStatus（字符串）— QUEUED RUNNING、SUCCEEDED、FAILED、或STOPPED。
- InputPayload（字符串）-输入有效载荷。除非IncludeInputPayload是，否则从响应中省略true。
- OutputPayload（字符串）-输出有效负载。除非IncludeOutputPayload是，否则从响应中省略true。
- RequestId（字符串）- Amazon 请求 ID。

错误

- AccessDeniedException— 权限不足或凭证无效。
- InvalidParameterValueException— 一个或多个参数的值无效。
- ResourceNotFoundException— 未找到 Job、自动化或自动化组。
- ThrottlingException— 请求已被限制。
- InternalFailureException— 内部服务错误。

如需了解更多详情，请参阅的 API 参考指南 DescribeAutomationJob。

使用输入和输出通过 API 触发器运行自动化

通过 API 启动自动化作业时，您可以将输入值作为 JSON 有效负载。Amazon Quick Automate 会在执行开始之前根据自动化的输入架构验证有效负载，并在任务完成时返回结构化输出值。

先决条件

在使用 API 触发器运行自动化之前，请确保以下各项准备就绪：

- 自动化已部署。
- 自动化在 “开始” 节点中定义了输入架构。
- 你有自动化组 ID 和自动化 ID。

通过 API 发送输入值

要包含输入值，StartAutomationJob请使用InputPayload参数在请求中传递 JSON 有效负载。

```
Sample Request

POST /accounts/123456789012/automation-groups/a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890/
automations/11111111-2222-3333-4444-555555555555/jobs
{
    "InputPayload": "{\"customer_id\":\"C-98765\",\"threshold\":100,\"region\":\"us-
east-1\"}"
}

Sample Response

{
    "Arn": "arn:aws:quicksight:us-west-2:123456789012:automation-group/a1b2c3d4-
e5f6-7890-abcd-ef1234567890/automation/11111111-2222-3333-4444-555555555555/job/
aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee",
    "JobId": "aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee",
    "Status": 200,
    "RequestId": "req-12345678-abcd-efgh-ijkl-123456789012"
}
```

> **Note**
>
> 该InputPayload值必须是一个 JSON-serialized 字符串，其中包含与自动化的输入架构相匹配的输入字段值。

通过 API 检索输出值

您可以通过调用 DescribeAutomationJobAPI 来检索输出值。要在响应中包含输入和输出负载，请将包含InputPayload和包含OutputPayload查询参数设置为。`true`

仅当自动化成功完成时，响应才会包含该OutputPayload字段。

```
Sample Request

GET /accounts/123456789012/automation-groups/a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890/
automations/11111111-2222-3333-4444-555555555555/jobs/aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-
eeeeeeeeeeee?includeInputPayload=true&includeOutputPayload=true

Sample Response
```

```
{
    "Arn": "arn:aws:quicksight:us-west-2:123456789012:automation-group/a1b2c3d4-
e5f6-7890-abcd-ef1234567890/automation/11111111-2222-3333-4444-555555555555/job/
aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee",
    "JobStatus": "SUCCEEDED",
    "CreatedAt": "2026-03-11T09:59:50Z",
    "StartedAt": "2026-03-11T10:00:00Z",
    "EndedAt": "2026-03-11T10:05:00Z",
    "InputPayload": "{\"customer_id\":\"C-98765\",\"threshold\":100,\"region\":\"us-
east-1\"}",
    "OutputPayload": "{\"result\":\"success\",\"records_processed\":42,\"summary\":
{\"passed\":40,\"failed\":2}}",
    "RequestId": "req-12345678-abcd-efgh-ijkl-123456789012"
}
```


> **Note**
>
> 只有在自动化成功完成后（何时 JobStatusSUCCEEDED），该OutputPayload字段才可用。如果自动化失败或仍在运行，则响应中不包含该OutputPayload字段。

使用输入和输出部署和运行自动化

本节介绍如何部署使用输入和输出架构的自动化、手动或按计划运行这些自动化，以及如何查看运行结果。

部署前查看架构信息

在部署自动化之前，必须提交自动化以创建版本。有关更多信息，请参阅维护自动化版本。

提交带有输入或输出架构的自动化后，您可以在版本详细信息页面的数据模型部分查看架构详细信息。本部分显示输入和输出的完整字段定义。

使用输入和输出架构部署自动化

部署已定义输入或输出架构的自动化时，部署对话框将在数据模型部分显示架构信息，包括：

- 输入和输出字段定义（名称、数据类型、描述、必填或可选状态以及默认值）。
- 用于输入和输出的可复制 JSON 架构，API 调用者可以将其用于集成。

> **Important**
>
> 架构与自动化代码一起在部署时被冻结。如果您在部署后更新架构，则必须重新部署自动化才能使更改生效。

要完成部署，请查看架构信息并选择 Deploy。

手动运行已部署的自动化

要使用输入启动已部署的自动化，请完成以下步骤：

- 在部署页面上，选择操作菜单 (‹)。
- 选择 “立即运行”。
- 在提供输入值对话框中，为每个输入字段输入值。
- 选择 “开始” 以开始自动化运行。

输入表单与您在 Studio 中测试时使用的表单相同。

使用计划触发器运行自动化

对于计划触发器，您可以在创建或编辑触发器时提供输入值。每次触发器触发时，存储的值都会传递给自动化。

您可执行以下操作：

- 为同一个自动化创建具有不同输入值的多个触发器
- 无需重新部署自动化即可编辑触发器的输入值

要配置定时触发器的输入，请完成以下步骤：

- 导航到部署页面以进行自动化。
- 选择 “创建触发器”。
- 在步骤 1：设置触发器中，配置时间表。
- 在 “步骤 2：定义运行” 中，在自动生成的表单中为每个输入字段输入值。
- 选择 “下一步”，查看您的配置，然后选择 “创建触发器”。

> **Note**
>
> 如果您使用特定架构版本创建触发器，然后使用更新的架构部署自动化，则必须修改该触发器。当架构版本更改并且自动化运行将失败时，触发器将变得不兼容。

查看已部署运行的输入和输出

自动化运行完成后（无论是手动启动还是通过计划触发器启动），输入和输出值将作为结构化构件显示在 “运行” 页面的日志面板中。

这些神器以专用卡牌的形式出现：

- 输入对象-显示在日志面板的顶部
- 输出对象-显示在日志面板的底部（仅在自动化成功完成后才可用）

默认情况下，两张牌都处于折叠状态。当你扩展它们时，你可以：

- 查看完整架构和实际值
- 下载输入或输出中包含的所有文件对象
- 将结构化数据复制为 JSON
- 将完整的负载下载为 JSON 文件

导出和导入自动化

您可以使用 Amazon Quick Automate 中的导入和导出功能，在自动化组、 Amazon 账户和 Amazon 区域之间共享和迁移自动化版本。使用此功能可以将自动化从开发环境提升到生产环境、创建备份或与其他团队共享自动化。

当您导出自动化版本时，Amazon Quick Automate 会将其打包成一个安全的加密链接，您可以使用该链接在环境之间传输自动化。导出包包含以下内容：

- 自动化工作流程
- 运行时配置设置
- 流程步骤描述和元数据

> **Note**
>
> 导出包中不包括操作连接器、凭据和任务队列配置等依赖关系。您必须在目标环境中单独配置它们。

使用案例

导入和导出功能支持以下用例：

- 将经过测试的自动化从开发账户转移到生产账户。
- 在不同 Amazon 区域部署自动化。
- 创建自动化版本的时间点快照以进行灾难恢复。
- 在同一个账户内的不同自动化组之间共享自动化版本。

先决条件

在导入或导出自动化之前，请确保具备以下条件：

- 访问 Amazon Quick Automate。
- 在源环境和目标环境中创建和管理自动化的适当权限。
- 源账户和目标 Amazon 账户均启用了 Amazon Quick Automate（用于跨账户转账）。

导出自动化

要导出自动化版本，请完成以下步骤。

- 在 Amazon Quick Automate 中导航到您的自动化。
- 选择 “编辑自动化” 旁边的操作菜单 (‹)。
- 选择导出版本。
- 从下拉列表中选择版本并等待链接生成。
- 选择复制链接或手动复制链接。

Amazon Quick Automate 会为您的自动化生成一个安全的预签名下载链接。Amazon Quick Automate 使用带有信封加密的 Amazon KMS 对捆绑包进行加密，以保护您的自动化内容。

导出链接有效期

导出链接自创建之日起 12 小时内有效。在此期限之后，该链接将过期，您必须生成新的导出链接。您可以在 12 小时内多次重复使用同一个导出链接，而无需创建新的导出。

导入自动化

要导入自动化版本，请完成以下步骤。

- 导航到目标自动化组并创建一个空白的自动化。
- 选择 “编辑自动化” 旁边的操作菜单 (‹)。
- 选择导入版本。
- 粘贴导出的链接（您在导出期间收到的预签名 URL）。
- 选择启动。

注意事项

- 您可以为每个操作导出一个自动化版本。
- 导出中不包括操作连接器、凭证和其他依赖关系。您必须在目标环境中单独配置它们。
- 对于跨账户转账，源账户和目标账户都必须启用 Amazon Quick Automate。

监控性能

Amazon Quick Automate 提供全面的监控功能，可帮助您跟踪性能、审计自动化并对其进行故障排除。本节介绍如何使用 Amazon Quick Automate 中的性能监控功能。

先决条件

在使用绩效控制面板之前，您需要：

- 主动自动化-必须至少运行一个自动化才能查看指标
- 自动化组访问权限-查看要监控的自动化组的权限

自动化摘要仪表板

“自动化” 选项卡提供了整个自动化产品组合的高级指标和关键绩效指标。

自动化摘要图表

仪表板包括三个主要的性能可视化效果：

- 自动化分布-显示按自动化组组织的已部署自动化的数量，帮助您了解整个组织的自动化足迹
- 成功率-显示成功完成的案例与遇到异常的案例的百分比，从而深入了解自动化的可靠性
- 节省的时间-根据成功完成的案例乘以为每个自动化项目配置的预计节省时间，计算节省的总时长

自动化详细信息表

每个自动化都列出了关键指标和状态信息：

- 自动化名称-已部署自动化的名称和版本
- 最新运行-最近的执行状态和时间戳
- 案例指标-已处理的案例数量，细分为：
  - 成功完成案例
  - 存在业务异常的案例
  - 存在系统异常的案例
- 任务-自动化创建的人机在环任务的数量

运行仪表板

“运行” 选项卡提供了对单个自动化执行及其结果的详细可见性。

运行状态

自动化可以处于以下运行状态之一：

- 等待-自动化已排队，正在等待可用的系统资源开始执行。这通常是一个短暂的过渡状态。
- 进行中-自动化正在积极执行其配置的步骤。您可以通过日志监控实时进度。
- 已完成-自动化已成功完成所有步骤。
- 失败-自动化遇到了无法恢复的错误，因此停止了执行。日志中提供了详细的错误信息。
- 已停止-用户使用 “退出” 或 “终止” 操作手动中断了自动化执行。

> **Note**
>
> 未完成的运行计数包括等待和进行中。

运行详细信息表

每次运行都通过以下列提供全面的执行信息：

- 状态-当前运行状态（如运行状态类型中所定义）
- 自动化-正在运行的自动化的名称
- 版本-已运行自动化的特定版本号
- 开始时间-自动化运行的开始时间
- 结束时间-自动化完成或停止的时间
- 持续时间-自动化的总运行时间
- 案例指标-已处理的案例数量，细分为：
  - 成功完成案例
  - 存在业务异常的案例
  - 存在系统异常的案例
- 任务-运行中创建的人机在环任务数

> **Note**
>
> 首次导航到页面时会刷新数据。单击“刷新”按钮可随时提取最新数据。

案例仪表板

“案例”选项卡允许在单个案例记录的整个生命周期中对其进行跟踪。

案例图

仪表板包括两个主要的性能可视化效果：

- 创建的案例总数-显示一段时间内创建的案例数量，帮助您了解自动化数量。

- 热门例外-显示前 5 个异常原因以及每个原因的相对数量，帮助您确定优化工作的优先顺序，以提高成功率。

案例状态

案例可能处于以下处理状态之一：

- 准备就绪-案例已创建，正在等待提货处理。这是所有新病例的初始状态。
- 处理@@ 中-自动化系统正在积极处理此案件。您可以通过日志监控实时进度。
- 待解决 ——案例正在等待人工在环任务完成后才能继续处理。任务解决后，案例将恢复为 “就绪” 状态。
- 成功-案例已完成，没有任何例外。
- 失败-案例遇到了以下异常类型之一：
  - 业务异常-该案例遇到了已处理的业务规则违规行为并停止了处理。日志中提供了详细的异常信息。
  - 系统异常-问题出现技术错误并停止处理。日志中提供了详细的错误信息。

有关案例处理和编排模式的详细信息，请参阅编排操作。

搜索和筛选

性能控制面板包括所有监控视图中都可用的搜索和筛选功能，可帮助您查找特定信息。筛选依据：

- 时间范围
- Status
- 自动化组
- 自动化

> **Note**
>
> 您也可以在案例页面上按参考名称或异常原因进行搜索。

环境选择

在查看以下指标之间切换：

- 测试-来自开发环境中自动化测试的数据
- 已部署-来自已部署自动化的数据

> **Note**
>
> 在更改之前，您选择的环境将应用于所有仪表板选项卡。

CloudWatch

亚马逊在 Amazon Quick Automate 中为您的自动化 CloudWatch 提供了监控和可观察性功能。本节介绍中提供的指标 CloudWatch、如何查看指标以及如何为这些指标设置警报。

先决条件

IAM 角色和权限

要授予 CloudWatch 访问权限，请遵循最低权限原则：

- 创建 IAM 角色或群组，最好使用 Amazon IAM Identity Center。
- 附加 Amazon 托管策略 CloudWatchFullAccess 以获得全面的监控和警报功能。
- （可选）CloudWatchLogsReadOnlyAccess 在没有删除权限的情况下添加日志查询。
- 将用户分配到此角色或组，以便无需更广泛的管理权限即可进行 CloudWatch 操作。

有关详细的分步说明，请参阅中的入门设置 CloudWatch和CloudWatch 权限指南。

正在访问 CloudWatch

- 导航到 Amazon 管理控制台。
- CloudWatch 在服务搜索栏中输入。
- CloudWatch 从结果中进行选择以打开 CloudWatch 控制台。

访问 Amazon 快速自动化的 CloudWatch 指标

- 打开控制 CloudWatch 台。
- 在左侧导航窗格中，选择指标、所有指标。

- 选择服务命名空间QuickSight。
- 选择相关维度（AutomationGroupId或 AutomationId）以查看指标。
- 使用搜索栏按指标名称或维度进行搜索或筛选。

有关更多详细信息，请参阅CloudWatch 指标文档。

可用指标

Amazon Quick Automate 将指标发布到QuickSight命名空间 CloudWatch 下方。指标按AutomationId或AutomationGroupId维度分组。

> **Note**
>
> CloudWatch 是一项区域服务。要查看指标，请确保您位于运行自动化的同一 Amazon 区域。

AutomationId 指标

这些指标跟踪个人的自动化绩效：

- FailedAutomationRunCount-执行期间失败的自动化运行总数。使用此指标来识别需要注意或调试的有问题的自动化。
- SuccessfulAutomationRunCount-成功完成的自动化运行总数。使用此指标来跟踪自动化的可靠性和成功率。
- AutomationRunDuration-每次自动化运行完成所花费的时间。使用此指标来识别性能瓶颈并优化自动化效率。
- StoppedAutomationRunCount-在完成之前手动停止或终止的自动化运行次数。这可能表示用户干预或系统启动的停止。
- TotalAutomationRunCount-所有自动化运行的总计数，无论状态如何。使用此指标来监控整体自动化活动和使用模式。

AutomationGroupId 指标

这些指标为所有案例提供了更广泛的视角：

- TotalCaseCount-自动化系统处理的案例总数。使用此指标来跟踪总体工作负载量。
- CompletedCaseCount-成功处理和结案的案件数量。使用此指标来衡量吞吐量和生产率。

- FailedCaseCount-处理过程中失败的案例数量。使用此指标来识别系统性问题或故障模式。
- CaseDuration-从头到尾处理案件所花费的时间。使用此指标来评估整体系统性能并确定优化的机会。

查找 AutomationId 和 AutomationGroupId

要 AutomationGroupId 为您的自动化找到 AutomationId 和，请执行以下操作：

- 登录 Amazon Quick Automate。
- 在左侧导航窗格中，选择 “自动化”。
- 选择包含您的自动化的自动化组。
- 选择自动化名称以打开自动化。
- 选择部署选项卡。
- 选择 “操作” (‹) 和 “查看部署详细信息”，即可在顶部的 “部署详细信息” 标题下方获取自动化 ID 和群组 ID。

设置 CloudWatch 警报

使用这些指标来监控自动化的运行状况或在中设置警报。 CloudWatch例如，您可以针对以下情况创建警报：

- 在指定时间段内，超过五次自动化运行失败。
- 超过10个案例在指定时间内失败。
- 案例持续时间超过 30 分钟。

有关创建警报的更多信息，请参阅CloudWatch 警报。

Human-in-the-loop 任务中心

Human-in-the-loop (HITL) 任务使您能够在自动化流程的关键时刻纳入人工判断。任务中心为管理 HITL 任务提供了一个集中式界面。用户可以查看、解决和跟踪需要人工干预的任务。

概述

任务中心显示需要人工注意的任务，并提供有关任务处理的指标。

任务指标

控制面板显示关键绩效指标：

- 未完成任务-等待完成的任务总数
- 关键任务-需要注意的高优先级任务数量
- 逾期任务-超过到期日的任务数

任务详细信息表

每项任务都通过以下各列提供全面的信息：

- 标题-对需要做的事情的简要描述
- 状态-当前任务状态（打开、已完成、已存档）
- 截止日期-任务应完成的时间（包括逾期警告）
- 严重性-任务优先级（低、中、严重）
- 受托人-负责任务的用户或群组
- 创建时间-任务的创建时间
- 完成时间-用户提交任务解决方案的时间

先决条件

在处理任务之前，你需要：

- 任务权限-通过自动化部署设置授予的访问权限
- 主动自动化-必须至少运行一个包含 HITL 任务的自动化

任务的类型

聊天任务

交互式对话中，AI 代理通过自然语言收集输入。要参与聊天任务，请执行以下操作：

- 选择任务
- 查看对话历史记录
- 在聊天界面中回复客服人员的问题

- 一旦获得足够的信息，代理就会关闭任务

> **Note**
>
> 聊天任务由 AI 代理自动关闭。您可以存档无法解决的任务，代理会将其视为异常。

表单任务

需要通过表单字段进行结构化输入的任务。要完成表单任务，请执行以下操作：

- 选择任务
- 填写必填的表单字段
- 完成后单击 “提交”

> **Note**
>
> 启用 “自动打开下一个任务” 以简化多个任务的处理。使用 “另存为草稿” 保留部分进度。

管理 任务

任务状态

任务可以处于以下状态之一：

- 打开-等待人工输入
- 已完成-已成功提交
- 已存档-已从活动视图中移除

任务操作

通过以下可用操作管理任务：

- 提交-完成表单任务
- 另存为草稿-保留部分表单进度
- 存档-从活动视图中移除任务

- 取消存档-恢复已存档的任务

> **Note**
>
> 只能存档未完成的任务。

任务分配

通过分配任务来分配工作：

- 选择一项任务
- 单击 “受托人” 字段
- 搜索并选择用户或群组
- 单击 “移除工作负责人” 以清除任务

> **Note**
>
> 用户必须具有相应的权限才能被分配任务。

相关信息

通过 “来源” 菜单访问连接的资源：

- 案例-查看相关案例详情（如果适用）
- 自动化-查看创建任务的自动化

> **Note**
>
> 源访问需要适当的权限。

搜索和筛选

使用以下方法查找特定任务：

- 搜索-按标题查找任务
- 筛选条件：
  - Status
  - 截止日期
  - 严重性
  - 被分派人
  - 创建日期

> **Note**
>
> 单击 “刷新” 可随时更新任务数据。

环境选择

在查看任务之间切换：

- 测试-来自自动化测试的任务
- 已部署-来自已部署自动化的任务

使用 Amazon Quick 中的应用程序构建 Web 应用程序

您可以使用 Amazon Quick 中的应用程序通过用自然语言描述您需要的内容来构建交互式 Web 应用程序。你可以在 Quick 代理中告诉应用程序你的应用程序应该做什么、它适用于谁以及它需要什么数据。当你观看时，代理会实时构建一个可以运行的应用程序。你可以通过持续的对话来完善它。然后，您可以发布和共享该应用程序，供整个组织中的日常使用。

借助 Apps in Quick，您可以弥合数据可视化和自定义应用程序开发之间的差距。无论您需要仪表板、内部工具、数据输入界面还是文档查看器，您都可以通过对话方式创建仪表板，并在几分钟内将其发布给您的团队。

关键功能

借助 Quick 中的应用程序，您可以获得以下功能：

- 对话创作 — 描述你想要什么，然后由 AI 构建。
- 实时控制面板嵌入 — 直接在您的应用程序中嵌入交互式 Amazon Quick Sight 视觉效果。
- 操作连接器-从您的应用程序调用外部 API 和服务。有关更多信息，请参阅 在 Amazon Quick 中使用集成。
- Built-in AI 推理 — 使用基础模型添加文本摘要、分类和内容生成等 AI-powered 功能。
- 空间集成 — 从 Amazon Quick 空间读取和管理文档和资源。有关更多信息，请参阅 使用 Amazon Quick 中的空间整理、协作和共享资源。
- 永久数据存储-使用内置的键值存储跨会话保存和检索数据。
- 企业身份验证 — 继承 Quick 的安全模式，支持单点登录。
- One-click 发布-立即与您的团队共享应用程序。

Quick 中的应用程序是如何工作的

构建应用程序遵循以下工作流程：

1. 描述 — 告诉 AI 你想建造什么。
2. 生成 — AI 实时编写代码。
3. 预览-立即查看实时预览并测试应用程序。
4. 迭代 — 根据后续请求进行优化。

5. 发布 — 一键即可与您的团队共享。

在 Quick 中开始使用应用程序

您可以在几分钟内在 Amazon Quick 的应用程序中创建您的第一个应用程序。本节将引导您完成每个步骤。

先决条件

开始之前，请确认以下几点：

- 您有一个有效的 Amazon Quick 账户。
- 您的订阅包括作者、专业人士、作者专业版、企业版或管理员专业版访问权限。

在快速登录页面中打开应用程序

要在快速登录页面中打开应用程序，请执行以下操作：

1. 快速登录 Amazon。
2. 在导航窗格中，选择应用程序。

快速登录页面中的应用程序提供了一个提示区域，您可以在其中描述要构建的应用程序。轮流的示例提示会建议你可以使用或自定义的想法。

在提示区域下方，您可以通过两个视图浏览现有应用程序：资源库（您有权访问的所有应用程序，包括与您共享的应用程序）和我的应用程序（您创建的应用程序）。您可以按名称或所有者搜索应用程序，并按上次访问时间、上次更新时间或名称对结果进行排序。

创建应用

要创建应用程序，请执行以下操作：

1. 在提示区域中，输入要构建的应用程序的描述。或者，选择一个示例提示，从预先写好的描述开始，然后对其进行编辑，然后再继续。
2. 选择生成。
3. 代理构建您的应用程序时，在快速编辑器中查看应用程序中的实时预览。使用聊天面板提供后续说明。

写下你的描述，就像你在向同事解释应用程序一样。包括目的、受众及其所需的数据。详细的描述可以生成更好的第一个版本并减少迭代。

编辑应用程序

快速编辑器中的应用程序是一个双面板工作区。预览面板显示您的应用程序的实时交互式渲染。在聊天面板中，您可以与 Quick 代理中的应用程序交谈，以构建、修改和调试应用程序。

要编辑应用程序，请执行以下操作：

1. 在聊天面板中输入指令。
2. 等待代理使用您的更改更新预览。
3. 与预览交互以测试按钮、表单、导航和其他功能。

聊天对话跨会话持续进行。如果您关闭编辑器并稍后返回，则之前的消息仍然存在。选择 “加载旧消息” 以查看完整的历史记录。

管理版本

每次代理更改您的应用程序时，Quick 中的应用程序都会自动创建新版本。您无需手动保存。编辑器中的版本选择器允许您浏览所有以前的版本并预览其中的任何版本。

要恢复以前的版本，请执行以下操作：

1. 从版本选择器中选择要查看的版本。
2. 确认预览显示您想要的状态。
3. 选择 “还原到此版本”。

恢复版本不会影响已发布的版本。您必须再次发布才能让最终用户看到更改。有关从已损坏的应用程序中恢复的更多信息，请参阅从损坏的应用程序中恢复。

查看应用程序设置

应用程序设置面板提供两种视图：

- 概述-显示应用程序名称（可编辑）、唯一的应用程序 ID、创建日期、上次发布日期、发布的 URL、公共 URL（如果公开发布）和可编辑的描述。您也可以从该视图中删除该应用程序。

- 资产-列出在应用程序上注册的所有集成和服务。每项资产都显示其名称、类型（操作或 AI）和权限级别（读取或写入）。

发布应用程序

要发布应用程序，请执行以下操作：

1. 当您的应用程序可供其他人使用时，请选择发布。
2. 从确认对话框中复制可共享的 URL。

发布后可以继续编辑。在您再次发布之前，更改不会影响已发布的版本。

共享应用程序

要共享应用程序，请执行以下操作：

1. 选择 “共享” 以打开共享控件。
2. 按姓名、别名或电子邮件搜索用户。
3. 为每个人分配一个角色并选择 “共享”。

每个共享用户都有一个可以随时更改的角色：

- Co-owner— 可以编辑、发布和共享应用程序。
- 查看器-可以查看已发布的应用程序并与之交互。

Quick 中的应用程序支持三种访问级别：

访问级别	说明
有限	只有与您明确共享应用程序的用户才能访问该应用程序。
Account	您的 Amazon Quick 账户中的所有人都可以访问该应用程序。
Public	互联网上的任何人无需登录即可访问该应用程序。仅适用于免费版和高级版账户。

您也可以切换 “与所有人共享” 以使您的 Amazon Quick 账户中的所有人都可以访问该应用程序，或者选择 “复制链接” 来复制已发布的 URL。

将应用程序发布到公共互联网

要公开发布应用程序（免费版和高级版账号），请执行以下操作：

1. 选择 “共享” 以打开共享控件。
2. 将访问级别设置为 “公开”。
3. 选择发布。

发布后，该应用程序会收到一个可以与任何人共享的公共 URL。匿名观众无需创建帐户即可使用该应用程序。

> **Important**
>
> 公共应用程序不能使用操作连接器、嵌入式视觉效果、嵌入式聊天体验或 Amazon Quick 空间。如果您的应用程序使用这些集成中的任何一个，请在公开发布之前将其删除。

管理公共应用程序的使用情况

当您的应用程序公开发布时，AI 推理使用量会计入您的订阅配额。在 Amazon Quick 账户设置中监控您的使用情况。

要管理或撤消公共访问权限，请执行以下操作：

1. 选择 “共享” 以打开共享控件。
2. 将访问权限级别从 “公共” 更改为 “受限” 或 “账户”。

撤销公共访问权限立即生效。公共 URL 停止工作，匿名查看者无法再访问该应用程序。

你可以在 Quick 中使用应用程序构建什么

您可以使用 Quick 中的应用程序构建完整的 Web 应用程序，而不仅仅是静态文档或简单表单。您的应用程序在浏览器中运行，响应用户互动并连接到实时数据。

用户界面

该代理使用标准 Web 组件生成响应式布局：导航菜单、选项卡、卡片、表格、图表、表单、模态和按钮。你可以用自然语言描述你想要的布局，也可以让代理根据你描述的目的选择布局。应用程序可以包含多个视图或部分，代理可以在它们之间实现导航。

Role-based 视图是可能的。如果您告诉代理哪些用户应该查看哪些内容（例如，按别名或角色划分），则它可以使用沙盒中提供的用户身份 API 在界面中建立有条件的可见性。

数据存储

每个应用程序都可以访问内置的应用程序存储空间，这是一种无需外部设置的键值系统。有两种模式：私有存储（仅限个人用户，其他用户不可见）和共享存储（所有访问应用程序的人都可见）。 Built-in 存储空间可扩展以支持大量记录。

您还可以使用操作连接器或通过 Amazon Quick 空间通过外部系统存储和检索数据。有关更多信息，请参阅 在 Quick 中处理应用程序中的数据。

人工智能推理

借助 Quick 中的应用程序，您可以将 AI 推理应用于应用程序中的功能。常见用例包括汇总提交的文本、将数据分为几类、生成推荐以及根据关联数据回答自然语言问题。

AI 推理支持两种模式：

- Free-form 文本-生成摘要、创意写作、聊天回复和任何非结构化文本输出。
- 结构化输出-提取结构化数据，对输入进行分类，并将信息解析为 JSON。使用工具使用模式来保证有效的键入响应。

可用的模型从快速（用于简单任务）到平衡（通用）再到最有能力（用于复杂推理）不等。有关 AI 推断的更多信息，请参阅当 AI 推理处于活动状态时处理写入批准。

嵌入式视觉效果

使用 Quick 中的应用程序，您可以将来自 Amazon Quick Sight 仪表板的实时交互式视觉效果直接嵌入到应用程序中。图表、表格、KPI 和图表会随着您的数据实时更新。

每个嵌入式视觉对象都必须代表一个独特的仪表板、工作表和视觉组合。每个应用程序最多可以嵌入 8 个视觉对象，每个视觉对象的最小大小为 100×100 像素。嵌入式视觉对象是完全交互式的，支持筛选器、工具提示和向下钻取。观看者根据其快速访问权限查看视觉效果。

嵌入式聊天体验

通过连接 Amazon Quick 空间作为知识库，您可以将对话聊天界面添加到您的应用程序中。该应用程序创建自己的代理实例，该实例根据该空间中的文档和数据回答问题。这对于在应用程序中构建知识门户、常见问题解答工具或帮助台非常有用。

> **Important**
>
> 您目前无法嵌入在 Amazon Quick 中单独创建的独立聊天代理。该应用程序的嵌入式代理是一个由您连接的空间支持的新实例。

Public-facing 应用程序

您可以将应用程序发布到公共互联网，这样任何有链接的人都可以使用它们，无需使用 Amazon Quick 账户。免费版和高级版账户均提供公共应用程序。

公共应用程序支持以下功能：

- 共享存储 — 匿名查看者可以读取和写入共享应用程序存储。匿名查看者无法使用私有存储空间。
- AI 推理 — 您可以为公共应用程序启用 AI 推理。使用量计入应用程序所有者的订阅配额。
- 自定义域-公共应用程序通过 Quick 域上的唯一 URL 提供服务。不支持自定义域名。

公共应用程序不支持操作连接器、嵌入式视觉效果、嵌入式聊天体验或 Amazon Quick 空间。有关完整的安全模型，请参阅公共应用程序安全。

文件处理

使用 Quick 中的应用程序，您可以生成文件，通过安全桥 API 进行下载。支持的文件类型包括 CSV、JSON、纯文本、HTML、XML 和 Markdown。应用程序还可以从 Amazon Quick 空间读取文件并显示其内容。有关桥接 API 限制的更多信息，请参阅沙盒限制。

> **Important**
>
> 沙盒阻止了用于创建文件的直接浏览器 API。所有下载都必须通过平台提供的安全下载实用程序进行。

在 Quick 中连接到应用程序中的集成

您可以通过 Amazon Quick 中的集成框架将 Quick 应用程序中的应用程序连接到外部服务和数据源。Quick 中其他地方使用的集成模型同样适用于 Quick 中的应用程序。代理在您的应用程序上注册集成，然后您和您的用户对其进行授权。有关集成的更多信息，请参阅 在 Amazon Quick 中使用集成。

先决条件

在连接集成之前，请确认以下内容：

- 您有一个活跃的 Amazon Quick 账户，且拥有作者专业版或更高访问权限。
- 您的管理员已启用您计划使用的连接器。

集成类型

Quick 将集成分为两类：

- 知识集成 — Connect 连接到系统可以搜索和推理的数据源。在 Quick 中的应用程序中，这通常是 Amazon Quick 空间，用作嵌入式聊天体验的知识库。
- 操作集成 — Connect 连接到外部应用程序和服务，您的应用程序可以在其中读取数据、写入数据或执行操作。例子包括微软 Outlook、 SharePoint、 OneDrive、Slack、Jira 和 Asana。Quick 提供了 100 多个预先构建的动作连接器。您还可以使用 REST API、OpenAPI 或 MCP 规范创建自定义连接器。

身份验证模型

操作集成支持两种身份验证模型：

- 用户身份验证-集成使用单个最终用户的凭据。每个用户都必须对连接的资源拥有自己的访问权限。
- 服务身份验证-集成使用管理员配置的服务级别凭证。该应用程序的所有用户共享该访问权限。并非所有连接器都支持服务身份验证。

向您的应用程序添加集成

您无需手动设置集成。要添加集成，请执行以下操作：

1. 要求代理使用说明中的特定服务。例如：“连接到我的 Outlook 日历并显示我本周的会议。”

2. 在代理提示您时授权集成。
3. 验证集成是否显示在 “资产” 视图中。

当其他用户打开已发布的应用程序时，他们会在首次使用时为每个注册的集成授权自己的证书。

Quick 中的应用程序如何与其他 Quick 功能配合使用

Quick 中的应用程序可连接到 Amazon Quick 中的其他几项功能：

- Amazon Quick Spaces — 应用程序可以从空间读取文件，向空间写入新文件，并使用空间作为知识库，提供嵌入式聊天体验。有关更多信息，请参阅 使用 Amazon Quick 中的空间整理、协作和共享资源。
- Amazon Quick Flows — 在快速流程和快速流程中，应用程序之间没有直接集成。改用空间作为共享数据层。流程处理数据并将其输出保存到空间。该应用程序从该空间读取并显示结果。有关更多信息，请参阅 使用 Amazon Quick 自动化。

集成提示

- Outlook 和 OneDrive — 这些连接器无法可靠地解析 API 调用中的`me`别名。指示代理改为使用用户身份 API 来检索当前用户的信息。
- Slack — Slack 连接器的 API 架构不包括所有可用的 Slack API 操作。提供有关所需的 Slack API 操作的具体详细信息，例如频道 ID 和消息格式。
- 移除集成-您目前无法通过设置界面从应用程序中删除已注册的集成。要解决这个问题，请代理删除应用程序代码中对集成的引用。

> **Tip**
>
> 公共应用程序@@ 中的集成有限 — 公共应用程序不支持操作连接器、嵌入式视觉效果、嵌入式聊天体验或 Amazon Quick 空间。如果您计划公开发布应用程序，请将其设计为仅使用共享存储空间和 AI 推理。

在 Quick 中处理应用程序中的数据

您可以通过多种方式在 Quick 应用程序中保留和管理应用程序中的数据。

Built-in 应用程序存储

保留数据的最简单方法是使用内置的应用程序存储。它是一个键值系统，不需要外部设置，并且可以扩展以支持大量记录。

存储范围

- 私有存储-数据仅对当前用户可见。用于个人设置、首选项、保存的筛选条件、书签和每用户状态。
- 共享存储-任何拥有应用程序访问权限的人都可以看到数据。用于协作列表、评论、投票、共享配置和团队数据。

存储操作

操作	专属	已共享	说明
放置项目	支持	是	存储或更新键值项目。
获取项目	支持	是	按键检索物品。
列出项目	支持	是	使用可选的 key prefix 过滤器列出项目。
删除项目	支持	是	按键移除一件物品。
按标签列出	否	是	按标签（二级索引）查询共享项目。

重要概念

- 表-对数据进行逻辑分组。您可以定义表名；无需设置。
- Keys — 每个项目在其表中都有一个唯一的密钥。密钥最多可包含 255 个字符。
- 值-最大 350 KB 的字符串值。对结构化数据使用 JSON 序列化。
- 标签（仅限共享）-共享项目的可选分类字符串。标签可实现按类别进行高效查询。
- 写入模式-UPSERT（默认）覆盖现有项目。如果密钥已经存在，则 INSERT 会失败，这对于防止重复很有用。

> **Note**
>
> 每个应用程序都有完全独立的存储空间。在用户会话和应用程序重新加载期间，数据会一直保留。

> **Note**
>
> 在公共应用程序中，匿名查看者可以读取和写入共享存储，但无法访问私有存储。如果您计划公开发布应用程序，请相应地设计您的数据模型。

导出数据

您可以要求代理添加导出功能。Quick 中的应用程序支持通过 bridge API 将数据导出为 CSV、JSON、PDF 和 Excel 文件。您也可以让您的应用程序将数据快照写入已连接的空间。这可以用作备份，并使数据可供其他 Quick 功能使用。

当 AI 推理处于活动状态时处理写入批准

当应用程序使用 AI 推理并写入数据（到共享存储空间或通过操作连接器）时，您必须查看和批准每个写入负载。此安全措施可确保您在应用程序保留 AI-generated 内容之前对其进行审核。

有三种策略可以减少批准提示的频率：

1. Batch 写入 — 只需一次操作即可收集所有项目并将其保存在单个存储密钥下。
2. 将 AI 与写入分开 — 设计应用程序，让 AI 处理和数据持久性在不同的用户操作中进行。
3. 不需要时移除 AI 推理 — 如果您的应用程序不使用 AI-generated 内容，请确保未注册 AI 推理集成。如果没有 AI 推断，则可以选择 “允许在此应用程序上运行” 进行写入操作。该权限在所有会话中都保持不变。

访问用户信息

使用 Quick 中的应用程序，你可以在运行时访问当前用户的身份。这使您可以个性化应用程序体验、显示用户名或实现按用户划分的逻辑。

可用的用户信息包括电子邮件、名字、姓氏和身份名。

> **Tip**
>
> 将用户身份与私有存储空间相结合，为每位用户打造个性化体验，例如问候语、保存的首选项、书签和自定义仪表板。

Quick 中应用程序中的安全性和沙箱

Quick 中的应用程序继承了 Amazon Quick 的企业级身份验证和授权。用户通过其现有的 Quick 身份访问应用程序，并且每个应用程序都在安全的沙盒 iframe 中运行。

身份验证

- 单点登录 — 用户通过 Quick 通过其组织的身份提供商（SSO、Active Directory、IAM）进行身份验证。无需其他凭证。
- 会话安全-所有应用程序交互都在经过身份验证的快速会话中运行。代币由平台自动管理。

授权层

层	它控制什么
应用程序访问权限	谁可以查看或编辑应用程序（由应用程序所有者在共享时设置）
集成批准	应用程序可以访问哪些连接器、空间和仪表板（由作者在创作过程中设置）
运行时权限	根据查看者自己的快速权限，他们可以使用哪些数据和操作
连接器身份验证	连接器如何使用外部 API 进行身份验证（由管理员配置）
公有访问权限	匿名观众是否可以在不登录的情况下访问应用程序（由应用程序所有者在共享时设置；仅限免费版和高级版账号）

> **Important**
>
> 应用程序查看者只能访问他们已有权在 Quick 中查看的数据。嵌入仪表板视觉对象并不能绕过行级安全性或列级权限。

集成同意模型

当 Quick 代理中的应用程序向您的应用程序添加集成（操作连接器、空间、仪表板视觉效果或 AI 推理）时，它会提示您进行批准。这种同意模式可确保：

- 您确切地知道您的应用程序会进行哪些外部调用。
- 您可以控制读取权限与写入权限。
- 已发布的应用程序从不包含未经批准的集成。
- 应用程序查看者继承已批准的集成范围，而不是更广泛的访问权限。

沙盒限制

Quick 应用程序中的每个应用程序都运行在具有严格安全策略的沙盒 iframe 中。沙箱仅允许脚本执行。所有其他功能（导航、弹出窗口、直接网络访问）都受到限制。

- 链接导航-应用程序无法直接打开外部网址。用户可以通过按 Cmd+Click (macOS) 或 Ctrl+Click (Windows) 来关注链接。
- 外部资源-内容安全策略禁止从外部服务器加载图像、脚本、字体和其他资产。使用从 Amazon Quick 空间加载的内联 SVG 图形、 Base64-encoded 图像数据或图像文件。
- 网络请求-应用程序代码无法直接向外部服务器发出 HTTP 请求。与外部系统的所有通信都通过安全桥 API 或注册的操作连接器进行。
- 文件下载-文件下载必须使用 Quick 运行时库中应用程序中的`downloadFile`功能。
- 公共应用程序隔离 — 公共应用程序与私有应用程序在同一个沙箱中运行，但无法访问操作连接器、嵌入式视觉对象、嵌入式聊天体验或 Amazon Quick 空间。匿名查看者只能使用共享存储和 AI 推理。

公共应用程序安全

公共应用程序允许匿名访问，无需身份验证。以下安全措施适用：

- 没有身份 — 匿名观众没有用户身份。用户身份 API 会为公众查看者返回空值。
- 没有私有存储空间 — 匿名查看者无法访问私有存储。只有共享存储空间可用。
- 没有集成 — 公共应用程序不能使用操作连接器、嵌入式视觉效果、嵌入式聊天体验或 Amazon Quick 空间。
- 速率限制 — 来自公共应用程序的 AI 推理请求受到速率限制，以防止滥用。使用量计入应用程序所有者的订阅配额。
- 相同的沙箱 — 公共应用程序在同一个沙盒 iframe 中运行，其内容安全策略与私有应用程序相同。

构建高效应用程序的技巧

这些技巧来自在成功的应用程序构建会话中观察到的模式。

- 从@@ 详细的第一个提示开始 — 第一个提示奠定了基础。在初始描述中包括目的、受众、数据模型和集成需求，可以为代理提供明确的起点并减少返工。
- 逐一进行更改 — 与同时修改许多内容的广泛请求相比，代理使用有针对性的单一用途指令生成更可靠的结果。
- 提供有关目标的背景信息 — 当你解释为什么要改变，而不仅仅是你想要什么时，代理可以做出更好的实施选择。
- 更改前先调查-代理对每条指令执行代码更改。如果你想在不修改应用程序的情况下浏览选项，请明确地说：“调查当前的数据流，但暂时不要编写任何代码。”
- 注意稳定的版本号 — 完成一项有效功能后，记下当前版本。如果后续更改导致问题，则可以使用版本选择器立即恢复稳定版本。
- 为复杂应用程序添加调试面板 — 对于具有重要逻辑的应用程序，记录存储操作、集成调用和状态变化的调试面板可以更轻松地跟踪问题。您可以根据您的用户别名将面板设置为仅对自己可见。
- 当您的应用程序具有不同的用户类型时，请指定角色 — 如果不同的人看到的内容不同，请将其包含在说明中。
- 使用结构化 AI 输出 — 当您需要特定格式（JSON、类别）的数据时，请使用结构化输出模式，而不是要求提供自由格式的文本。它保证了有效、可解析的响应。
- 仔细研究存储范围 — 使用私有存储空间存储特定于用户的数据，将共享存储用于协作功能。保持表名的描述性。
- 谨@@ 慎批准集成-仔细审查每项集成批准。仅批准您的应用程序实际需要的连接器和空间。
- 为公共应用程序的匿名查看者设计 — 如果您计划公开发布应用程序，请记住，匿名查看者没有用户身份，也无法访问私有存储空间。使用共享存储来存储公众查看者所需的所有数据，并避免使用依赖于用户身份的功能。

Quick 中应用程序的局限性

以下限制适用于当前版本的 Amazon Quick 中的应用程序。

限制

限制

资源	限制
每个应用程序的仪表板视觉效果	8
视觉最小尺寸	100 × 100 像素
存储值大小	每件商品 350 KB
存储密钥长度	255 个字符
表名称长度	255 个字符

建筑体验

- 违反内容政策 — 提示偶尔会以误报为由触发安全护栏。发生这种情况时，代理将无法在当前会话中处理进一步的提示。关闭编辑器并等待 15 到 20 分钟让会话超时，然后重新打开应用程序。
- 长时间对话中的代理记忆力 — 随着对话时间的延长，代理的准确性会降低。对于复杂的应用程序，可以考虑分阶段构建。
- 无法从代理聊天中上传图片 — 您无法将屏幕截图或参考图片上传给代理。
- 没有仅限调查的模式 — 代理对每条指令执行代码更改。要让代理在不进行更改的情况下进行调查，请明确说 “调查但暂时不要编写代码”。
- 网络灵敏度-编辑器使用 WebSocket 进行实时流式传输。不稳定的连接可能会导致提示失败。

共享和访问

- 订阅要求-只有订阅了作者、专业人士、Author Pro、Enterprise 或 Admin Pro 的用户才能查看应用程序。

- 外部访问权限-用户必须拥有 Amazon Quick 账户才能查看应用程序，除非该应用程序是公开发布的。公共访问仅适用于免费版和高级版账户。公共应用程序不能使用操作连接器、嵌入式视觉对象、嵌入式聊天或空间。

可移植性

- 不导出代码-您无法下载应用程序的源代码。
- 复@@ 制-您可以复制应用程序以创建副本。

集成限制

- 没有直接的 Quick Flows 集成 — 使用空间作为中介。
- 不嵌入独立代理 — 您可以创建由空间支持的新代理实例。
- 不删除集成-您无法通过设置用户界面从应用程序中删除已注册的集成。

沙盒限制

有关沙盒限制的详细信息，请参阅沙盒限制。主要限制包括：

- 没有直接链接导航 — 用户必须使用 Cmd+Click 或 Ctrl+Click。
- 没有外部图片 — CSP 会阻止从外部 URL 加载图片。
- 没有内置的应用程序分析-解决方法是，您可以要求代理使用共享应用程序存储实现视图计数器。

在 Quick 中排除应用程序故

本节介绍常见问题以及如何解决这些问题。

从违反内容政策的行为中恢复

如果您收到 “由于违反内容政策而无法处理此请求” 错误：

1. 在快速编辑器中关闭应用程序。
2. 等待 15 到 20 分钟，让会话重置。
3. 重新打开应用程序。
4. 尝试使用更简单、更有针对性的提示。

违规发生后，同一会话中的所有提示都会继续失败，直到会话重置。

从损坏的应用程序中恢复

如果应用程序在编辑后停止加载或显示错误：

1. 使用版本选择器恢复以前的工作版本。
2. 如果无法访问编辑器，请关闭浏览器选项卡，等待 15 到 20 分钟，然后重新打开。
3. 在全新的会话中，尝试：“查看所有应用程序代码。根据运行时库导出的实际类型和接口检查现有代码。修复所有问题。”
4. 如果集成更改导致了问题，请尝试：“先前影响集成的问题已得到解决。请再试一次。”

修复连接器身份验证问题

如果您看到没有登录选项的 “登录连接器” 对话框，则表示在应用程序创建过程中未正确注册一个或多个集成。在编辑器中，要求代理单独重试注册每个受影响的连接器。成功重新注册后，发布更新的应用程序。

调试复杂的应用程序

您可以要求代理添加一个调试面板，用于记录存储操作、集成调用和状态更改。将面板设置为仅对您自己可见（基于您的用户别名），以使其不被最终用户看见。

文件导出不起作用

如果导出功能不起作用，请询问代理：“使用运行时库中的`downloadFile`函数来处理文件导出。” 沙盒会阻止直接浏览器 API 来创建文件。有关更多信息，请参阅 沙盒限制。

在 Amazon Quick 中使用集成

Amazon Quick 中的集成可将您连接到外部应用程序和服务，以进行 AI-powered 分析和自动化。通过集成，您可以在外部应用程序中执行操作并从外部应用程序导入数据，以增强您的 AI 代理和聊天体验。

您可以创建三种类型的集成：

动作连接器

发起实时呼叫以在外部服务中执行操作。使用操作连接器来处理用户的自然语言聊天请求、自动化工作流程、发送通知、 and/or 触发连接的应用程序中的进程。

数据访问集成

将 Connect Quick 与外部应用程序连接以访问数据。数据访问集成是创建知识库的基础。您不能直接使用这些集成进行分析。

知识库

Connect 连接到数据访问集成，使特定内容可用于 AI 分析。选择要从外部应用程序中包含哪些数据或知识。向空间添加知识库或直接与聊天代理一起使用。

使用 Amazon Quick 控制台中的 “集成” 选项卡来创建这些连接。您可以连接到模型上下文协议 (MCP) 服务器、Google 云端硬盘、Amazon S3 OneDrive、网络爬虫和其他支持的应用程序。

> **Note**
>
> 并非所有应用程序都支持所有集成类型。可用选项取决于每个应用程序的功能。

主题

- 支持的集成
- 在控制台中设置集成
- 集成工作流程
- 知识库
- 操作连接器
- Integration-specific 指南

- 自带亚马逊 Q 商业指数 (BYOI)
- 带上你自己的 Amazon Bedrock 托管知识库

支持的集成

Amazon Quick 支持与各种第三方应用程序和服务的集成。每个集成都支持不同的操作组合和知识库创建功能。下表显示了支持的集成及其功能。

支持的集成功能

集成	操作	知识库
Adobe 营销代理	✓	—
Airtable	✓	—
Amazon S3	✓	✓
Asana	✓	—
Atlassian 融合云	✓	✓
Atlassian 吉拉云	✓	—
BambooHR	✓	—
Box	✓	—
Canva	✓	—
思科 Webex 会议	✓	—
思科 Webex 视频消息	✓	—
Dropbox	✓	—
邓·布拉德斯特里特	✓	—
Figma	✓	—
GitHub	✓	—

集成	操作	知识库
Gmail	✓	—
谷歌分析	✓	—
Google Calendar	✓	—
谷歌聊天	✓	—
谷歌文档	✓	—
Google Drive	✓	✓
谷歌见面	✓	—
Google Sheets	✓	—
谷歌幻灯片	✓	—
HG 洞察	✓	—
HubSpot	✓	—
HuggingFace	✓	—
Intercom	✓	—
线性	✓	—
微软 OneDrive	✓	✓
微软 OneNote	✓	—
Microsoft Outlook	✓	—
微软 SharePoint 在线	✓	✓
Microsoft Teams	✓	—
模型上下文协议（MCP）	✓	—

集成	操作	知识库
Monday.com	✓	—
穆迪的 GenAI 就绪数据	✓	—
New Relic	✓	—
概念	✓	—
OpenAPI 规范	✓	—
PagerDuty	✓	—
QuickBooks	✓	—
REST API	✓	—
Salesforce	✓	—
SAP 物料清单	✓	—
SAP 业务合作伙伴	✓	—
SAP 材料库存	✓	—
SAP 实地盘点文档	✓	—
SAP 产品大师	✓	—
ServiceNow	✓	—
Shop	✓	—
Slack	✓	—
Smartsheet	✓	—
雪花皮层代理	✓	—
访客代理	✓	—

集成	操作	知识库
网络爬虫	—	✓
WhatsApp	✓	—
扎皮尔	✓	—
Zendesk 套房	✓	—
Zoom	✓	—
ZoomInfo	✓	—

> **Note**
>
> 并非所有应用程序都支持所有集成类型。可用选项取决于每个特定应用程序的功能和您的用户角色。

集成能力定义

操作

直接从 Amazon Quick 调用 API 并在外部应用程序中执行操作。您可以与其他用户共享操作连接器，并在自动化工作流程中使用它们。

知识库

为来自外部来源的信息创建可搜索的存储库。知识库是数据访问集成的子项。将它们添加到聊天室或直接在聊天代理中使用。

身份验证方法定义

用户身份验证

基于用户的自定义的 OAuth 身份验证需要基本网址、客户端 ID、客户端密钥、令牌 URL、身份验证网址和重定向 URL。

服务身份验证

Service-to-service 使用 API 密钥（使用基本 URL 和电子邮件）或服务到服务 OAuth（使用基本 URL、客户端 ID、客户端密钥和令牌 URL）进行身份验证。

托管 OAuth 2.0

带有提供商专用登录界面的托管 OAuth 2.0 身份验证流程。

Amazon凭证

Amazon使用Amazon访问密钥和权限进行特定身份验证。

基本身份验证

用户名和密码认证。

Form/SAML 身份验证

Form-based 或者使用可配置的字段选择器进行 SAML 身份验证。

JSON 模式

Schema-based OpenAPI 规范的身份验证。

在控制台中设置集成

控制台根据集成的目的将集成分成不同的类别。使用知识连接数据源以进行问答和见解。使用连接器设置在外部应用程序中执行操作的操作连接器。设置过程会根据您选择的集成、您的订阅和现有集成进行调整。

选择集成选项

设置集成时，控制台会根据以下几个因素为您提供指导：

- 集成功能 — 每个应用程序都支持不同的操作组合和知识库创建。例如，Google 云端硬盘支持操作和知识库创建。Web Crawler 仅支持知识库创建。
- 订阅-配置集成需要企业订阅。这包括创建操作连接器、设置知识库和管理集成设置。订阅专业版的用户可以使用已与他们共享的集成。
- 现有集成-当您选择已存在的连接器时，控制台会先显示您现有的连接器，然后再提供创建新连接器。

查看安装过程示例

以下示例显示了不同的集成如何引导您完成不同的控制台设置过程。

Google 云端硬盘-设置知识库

Google 云端硬盘支持通过用户管理或管理员管理的身份验证来创建知识库。

1. 在控制台中，选择 “知识”。
2. 找到 Google 云端硬盘，然后选择添加 (+) 图标。
3. 选择您的身份验证方法并完成登录流程。
4. 输入知识库的名称和描述。
5. 选择要索引的文件和文件夹，然后选择 “创建”。

Google 云端硬盘-设置操作连接器

Google 云端硬盘还支持操作连接器，用于直接从中执行文件操作。

1. 在控制台中，选择 “连接器”。
2. 选择 “为你的团队创建” 选项卡。
3. 找到并选择 Google 云端硬盘。
4. 输入连接器的名称。（可选）选择 + 添加描述以添加描述。
5. 选择您的连接类型和 OAuth 配置，然后完成身份验证设置。
6. 查看可用操作并选择 “发布”。

“可用连接器” 选项卡

连接器页面上的 “可用” 选项卡显示使用托管 OAuth 且无需额外配置即可使用的连接器。用户可以通过选择连接器卡上的 Connect 来直接连接。

1. 在控制台中，选择 “连接器”。
2. 在 “可用” 选项卡上，找到要使用的连接器。
3. 选择连接。
4. 完成应用程序的登录流程。

使用现有连接器

当您在 “为团队创建” 选项卡上选择已存在的连接器时，控制台会先显示您现有的连接器，然后再提供创建新的连接器。

1. 在控制台中，选择 “连接器”。
2. 选择 “为你的团队创建” 选项卡。
3. 选择您之前配置过的连接器。
4. 将出现一个对话框，显示您现有的连接器。要使用现有的连接器，请选择它。要创建新的，请选择 “否，新建”。

集成管理选项

创建集成后，您可以通过多个控制台选项对其进行管理：

- 编辑集成-修改集成设置、身份验证详细信息和配置选项。
- 删除集成-使用确认对话框删除集成，以防止意外删除。
- 知识库管理-用于创建、编辑和删除与您的集成相关的知识库的单独流程。

集成工作流程

以下过程描述了在 Amazon Quick 中创建和管理不同类型集成的一般工作流程。

创建知识库

知识库将外部数据源连接到 Amazon Quick，因此您可以提出有关内容的问题并从中获得见解。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择知识。
2. 找到你要连接的应用程序（例如 Google 云端硬盘 OneDrive、微软或 Amazon S3），然后选择添加 (+) 图标。
3. 完成所选应用程序的身份验证过程。
4. 输入知识库的名称和可选描述。
5. 使用文件选择器或同步选项选择要包含在知识库中的文件和文件夹。
6. 选择创建。

选择 “创建” 后，数据同步将自动开始。

创建操作连接器

操作连接器使您可以直接从 Amazon Quick 在外部应用程序中执行操作。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择 “连接器”。
2. 选择 “为你的团队创建” 选项卡。
3. 找到并选择要连接的应用程序（例如 Google 云端硬盘、Atlassian Confluence Cloud 或 Slack）。
4. 输入连接器的名称。或者，添加描述。
5. 配置连接类型和身份验证方法。有关身份验证选项的更多信息，请参阅 the section called “身份验证方法”。
6. 查看可用操作并选择 “发布”。

成功创建后，您的操作连接器即可在 Amazon Quick 聊天、工作流程和 Amazon Q 应用程序中使用。

管理现有集成

您可以通过 Amazon Quick 控制台编辑、删除、共享和管理现有集成。

编辑集成

对于知识库：

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择知识。
2. 选择要编辑的知识库。
3. 选择菜单图标 (‹)，然后选择编辑。
4. 根据需要修改设置，然后选择保存更改。

对于操作连接器：

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择 “连接器”。
2. 选择要编辑的连接器。
3. 选择菜单图标 (‹)，然后选择编辑。
4. 根据需要修改连接器设置，然后选择保存更改。

删除集成

对于知识库：

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择知识。
2. 选择要删除的知识库。
3. 选择菜单图标 (‹)，然后选择删除。
4. 在确认对话框中，选择删除以确认。

对于操作连接器：

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择 “连接器”。
2. 选择要删除的连接器。
3. 选择菜单图标 (‹)，然后选择删除。
4. 在确认对话框中，选择删除以确认。

该集成已从您的账户中永久删除。任何依赖此集成的依赖资源（例如知识库）都将受到影响。

共享集成

在连接器或知识库详细信息页面上，选择菜单图标 ()，然后选择共享。

管理操作连接器

操作连接器在连接器详细信息页面上提供了其他管理选项。

登录或重新连接

对于使用默认 OAuth 应用程序或自定义 OAuth 应用程序身份验证的连接器，您必须先登录该服务，然后才能使用其操作。如果您尚未登录，则详细信息页面上会出现 “登录” 按钮。登录后，如果您的会话过期或连接中断，则可以使用Re-Connect重新进行身份验证。

测试动作 API

在详细信息页面的 “操作” 部分中选择 “测试操作 API”，以测试连接器提供的各个操作。这使您可以验证连接是否正常运行以及服务是否按预期响应。

> **Note**
>
> “测试操作 API” 选项仅适用于操作连接器。知识库不支持动作测试。

知识库

知识库是来自数据源的有组织的索引文档或内容集合，这些文档或内容已针对生成 AI-powered 检索和问题回答进行了优化。无论您的团队在 Confluence 中存储文档 SharePoint、通过协作还是管理云存储中的文件，您都可以通过创建知识库将所有这些信息整合到一个统一的搜索体验中。

只需点击几下即可设置内置集成，即可在 Quick 中同步您的数据，并轻松利用组织在 Google 云端硬盘、Confluence OneDrive SharePoint、S3 和 Web Crawler 上的知识。无论您的团队在 Confluence 中存储文档 SharePoint、通过协作还是管理云存储中的文件，您都可以在知识库的帮助下将所有这些信息整合到一个统一的搜索体验中。

知识库的运作方式

知识库是来自 Google 云端硬盘等数据源的文档或内容的索引集合，针对生成式 AI-powered 检索和问题回答进行了优化。可以从同一个来源创建多个知识库，并且所有知识库都可以存储在共享的快速索引中。例如，如果您从 Google 云端硬盘同步两个文件夹并创建了两个知识库，一个用于 “政策文档”，用于回答 “我们的退款政策是什么” 之类的问题，另一个用于 “客户反馈”，用于回答 “常见的客户投诉有哪些” 之类的问题，则两者都可以成为同一个索引的一部分。使用知识库 ID 快速区分它们，因此可以筛选查询，仅从所需的知识库中检索相关文档。这允许用户组织、保护和检索与不同域名或用例相关的信息，即使基础数据是一起编制索引的。

您的知识库可以单独使用，也可以通过 Amazon Quick 空间与团队成员共享。我们的粗粒度访问控制可实现知识库级别的安全性，确保用户只能从他们有权访问的知识库中接收信息。

创作过程

您可以在设置新的数据访问集成时创建知识库，并使用现有集成来创建其他知识库：

1. 数据访问集成设置-Connect 连接到您的外部数据源
2. 内容选择-通过过滤器和范围设置选择要包含的内容
3. 索引-Amazon Quick 对所选内容进行处理和编制索引
4. 可用性-知识库可供空间和 AI 代理使用

功能

每个知识库都提供以下功能：

- 内容索引-处理来自外部来源的文本、文档和结构化数据
- 语义搜索-启用跨索引内容的 AI-powered 搜索
- 自动同步-使用可配置的同步计划使内容保持最新状态
- Coarse-grained 访问控制-确保用户只能从他们有权访问的知识库中接收信息。
- Multi-space 用法-可以跨多个空间使用并由不同的 AI 代理使用

一般工作流程

使用知识库的典型工作流程遵循以下步骤：

1. 设置数据源集成-使用适当的身份验证连接到您的外部应用程序（例如 SharePoint Google 云端硬盘或 Confluence）。有关更多信息，请参阅 the section called “Integration-specific 指南”。
2. 创建知识库-您可以在配置新集成时创建知识库。通过设置包含过滤器、文件类型限制和文件夹选择来配置内容过滤器，以专注于相关内容。
3. 设置同步计划-默认情况下，数据刷新频率设置为每天。您可以编辑同步频率，以配置使用来自源代码的新内容更新知识库的频率。
4. 监控和管理-查看同步状态，管理访问权限。

常用配置设置

知识库在不同的数据源集成中共享常见的配置模式。了解这些设置可以帮助您优化内容索引并有效地管理同步行为。

> **Note**
>
> 虽然这些配置选项适用于大多数集成，但具体设置和可用选项可能会有所不同，具体取决于您选择的数据源集成。

知识库运营服务负责人

如果您使用客户管理的密钥 (CMK) 作为默认 CMK 和 Q 数据密钥（参见）the section called “管理 Amazon KMS 密钥”，Amazon Quick 将在知识库同步操作期间使

用qbusiness.amazonaws.com和quicksight.amazonaws.com服务主体访问您的 Amazon KMS 密钥。

> **Note**
>
> 确保所有管理访问您的 CMK 的策略都允许qbusiness.amazonaws.com和quicksight.amazonaws.com服务主体。

文件大小和内容限制

配置文件大小限制以优化处理性能并管理存储成本。具体限制因内容类型而异，在配置知识库时会显示在控制台中。

标准文本文档

适用于 PDF、Word 文件和文本文件等文档。文件大小限制为 500 MB。

视频文件

启用视频处理时可用。支持的格式包括.mp4、.mov、.m4v。文件大小限制为 10 GB（10240 MB）。Quick Index 每 GB 存储空间最多支持 10 个视频文件。如果您的用例需要更高的视频音量，请向 Amazon 支持部门申请以延长此限制。

音频文件

启用音频处理时可用。支持的格式包括.mp3 .wav、 .m4a、.flac、和 .ogg。音频文件的限制为 2 GB (2048 MB)。

> **Note**
>
> 无论原始文件大小如何，提取的文本超过 30 MB 系统限制的文件都不会编制索引。可以从单个文档中提取的最大文本量为 30 MB。

图片

快速索引对图像应用以下限制：

- Per-document 限制：每个文档 500 张图片
- Per-GB 限制：每 GB 索引存储空间有 1 万张图像
- Per-index 限制：每个索引 200 万张图片

如果您的用例需要更高的图像体积，请向 Amazon 支持部门申请以延长这些限制。

同步日程安排和安全措施

配置知识库更新频率并防止意外删除内容：

同步频率

默认情况下，数据刷新频率设置为每天。您可以编辑同步频率，以配置知识库应多久更新源中的新内容的频率

文件删除保障

通过设置最大删除百分比阈值，保护您的索引内容免遭意外批量删除。如果同步作业删除的文档数量超出您的阈值允许的范围，则会跳过删除阶段，从而保留您现有的已编入索引的内容。

这种保护措施可以防止临时网络问题、权限更改或源系统问题，这些问题可能会使内容暂时不可用。

最大同步时长

每次同步运行的最大运行时间为 14 天。如果 14 天后同步运行仍在进行中，Amazon Quick 会以失败状态结束运行，并显示以下错误消息：

> 已超过最大同步时间：请编辑您的同步配置，以减少要抓取和提取的文件数量。对于网络爬虫数据源，如果您想与 wikipedia.org 等公共网站聊天，我们建议您使用网络搜索功能。

如果您的同步运行达到此限制，请编辑您的知识库以缩小同步范围。例如，应用包含或排除过滤器、限制要抓取的文件类型或文件夹，或者将内容拆分到多个知识库中。对于网络爬虫数据源，当您的目标是与大型公共网站聊天时，请考虑改用网络搜索功能。

知识库中管理 ACL 的最佳实践

通过文档级访问控制列表 (ACL)，Amazon Quick 强制执行知识库的源文档权限。 ACL-aware 每个授权用户仅检索他们有权访问的索引文档。当不同的用户需要访问同一知识库中的不同文档时，使用 ACL。

您有责任保持来源身份、群组和文档权限的准确性。Quick 在每次检索时强制执行同步文档权限。对于支持的集成，它还会在返回结果时对照源实时验证文档访问权限。如果 Quick 无法评估查询的文档权限，则它不会返回任何文档，而不是未筛选的结果。

Quick 根据知识库刷新计划同步身份和文档权限更改，默认情况下，该计划每 24 小时更新一次。当您的访问变更要求时，请配置不同的时间表。

> **⚠ 共享和文档访问是单独的控件**
>
> 共享知识库和授予文档访问权限是单独的控制措施。 Knowledge-base 共享决定了谁可以使用知识库。对于 ACL-aware 知识库，源文档 ACL 进一步限制了每个授权用户可以检索哪些索引文档。在授予访问权限之前，请查看这两个控件。

有关为特定数据源配置 ACL 的更多信息，请参阅 Amazon S3 、Google Drive、或Microsoft SharePoint。对于Atlassian Confluence Cloud和 Microsoft OneDrive，请在控制台中配置文档级 ACL（如果有）。

要验证文档级访问控制和解决权限问题，请参阅。the section called “检查文档访问权限（ACL 验证）”

> **Note**
>
> Quick 将所有电子邮件地址视为不区分大小写。`JohnDoe@example.com`、`johndoe@example.com`和`JOHNDOE@example.com`都被视为同一个用户。

在创建之前规划 ACL-aware 知识库

在创建 ACL-aware 知识库之前，请完成以下步骤：

1. 确认您的集成支持文档级 ACL。
2. 确认 Quick 用于解析用户和群组的身份属性。

   Quick 解析知识库创建者的命名空间中的 ACL。有关更多信息，请参阅 限制。
3. 在将共享或回收的身份分配给其他人之前，将其从源 ACL 中移除。
4. 选择符合您的访问变更要求的刷新时间表。对于 Amazon S3，权限更改将在下次同步时生效，因此请相应地规划时间表。
5. 在广泛共享知识库之前，先与代表性用户测试文档访问权限。要检查文档访问权限，请参阅the section called “检查文档访问权限（ACL 验证）”。
6. 确认 “快速研究” 不需要知识库。

7. 为管理员管理的知识库分配至少一个额外的所有者，以便在其原始创建者离开时仍能对其进行管理。

重要的用户管理场景

了解电子邮件绑定

当用户发起聊天互动时，电子邮件地址会动态绑定到 Quick 用户。这种绑定遵循先到先得的方法。第一个使用给定电子邮件地址聊天的用户会在命名空间中建立该身份的绑定。

当员工离开您的组织时

员工离职时，立即清理其访问权限：

1. 更新 ACL 配置文件以删除对其电子邮件地址的引用。例如，在 Amazon S3 中，更新全局 ACL 文件或元数据文件。
2. 刷新知识库以应用更改。

这样可以防止以后将电子邮件重新分配给其他人时出现潜在的安全问题。

更新知识库 ACL 与从 Quick 中移除用户是分开的。有关删除用户如何影响用户资产和数据的完整模型，请参阅Amazon Quick 中的用户生命周期和数据处理。

与共同所有者共享管理员管理的知识库

Admin-managed 知识库（服务凭证）通常用于团队和组织。如果原始创建者离开公司并且没有共同所有者，则知识库将变得难以管理——没有人可以编辑设置、触发同步或更新权限。为避免这种情况，请与至少一个其他所有者共享管理员管理的知识库。有关更多信息，请参阅 the section called “共享知识库和数据源”。

当电子邮件地址被重新分配给新员工时

- ACL-aware 重新分配的电子邮件地址的知识库访问权限会自动锁定，以保护数据安全。
- 在新员工可以访问与该电子邮件相关的文档之前，请与 Quick 支持部门联系以清理先前用户的访问权限。

限制

为知识库配置文档级 ACL 时，请注意以下限制：

- Document-level ACL 配置是永久性的 — 如果没有 ACL 支持，则无法为创建的知识库启用 ACL。开启后也无法将其关闭。要更改 ACL 配置，请从一开始就使用所需的设置创建一个新的知识库。
- 命名空间内的共享电子邮件地址 — 如果多个 Quick 用户在命名空间内共享同一个电子邮件地址，则系统会拒绝使用该共享电子邮件的所有人进行访问。这种保护措施可防止意外地将文档访问权限授予错误的人。
- ACL 解析范围 — Quick 解析知识库创建者命名空间中的所有 ACL。无论您是通过电子邮件地址还是组名指定 ACL，这都适用。在创作者的组织环境中快速查找身份，以确保一致的身份解析。
- 电子邮件地址回收时机 — 如果您的组织将电子邮件地址从一名员工重新分配给另一名员工，则需要考虑一个重要的时间因素。如果上一位员工从未使用 Quick 进行聊天或 AI 互动，并且电子邮件在下一次 ACL 刷新之前被重新分配，则新员工可以临时访问专为前任员工准备的文档。

  为避免这种情况，请按顺序完成以下步骤：

  1. 更新您的 ACL（如果适用，例如在 Amazon S3 中）以删除旧用户并添加新用户。
  2. 手动刷新知识库，或等待每日自动刷新。
  3. 将电子邮件地址分配给新员工。

  这样可以确保在新用户开始使用 Quick 之前正确同步访问权限。

> **研究兼容性**
>
> 启用了文档级 ACL 的知识库目前与 Quick Research 不兼容。如果您需要使用 ACL-enabled 知识库中的文档进行研究，请为这些文档创建一个不带 ACL 的单独知识库。

共享知识库和数据源

Amazon Quick 允许您与账户中的其他用户共享知识库和数据源连接。您可以在知识库上与多个用户协作，也可以重复使用现有的数据源连接，而无需重新输入凭据。

> **Note**
>
> 所有知识库均可与 Viewer 角色共享，该角色允许用户查询知识库。所有者角色（共同所有者共享）仅适用于管理员管理的 M SharePoint icrosoft Online 和 Google 云端硬盘知识库。数据源共享也仅限于管理员管理的连接 SharePoint 和 Google 云端硬盘连接。

共享知识库

知识库所有者可以与其他用户共享知识库并分配以下两个角色之一：

知识库共享角色

角色	Permissions
所有者	查看所有选项卡（摘要、同步历史记录、设置、权限）。编辑知识库详细信息。触发手动同步。更新同步时间表。与他人共享知识库。删除知识库。除非所有者同时也是数据源的所有者，否则他们无法编辑基础数据源连接。
查看者	在列表中查看知识库并仅访问 “摘要” 选项卡。查看者无法编辑、共享、删除或触发同步。

在共享之前，请注意以下几点：

- 所有知识库都支持与查看者角色共享。查看者可以查询知识库。
- 知识库的任何所有者都可以共享它，而不仅仅是原始创建者。
- Co-owner 共享（所有者角色）仅适用于管理员管理的知识库 SharePoint 和 Google 云端硬盘知识库。所有其他知识库类型只能与 Viewer 角色共享。
- 知识库的原始创建者始终保留 Owner 角色且无法移除。

共享知识库

您可以从以下任一位置访问共享权限：

- 从知识库列表中，选择知识库旁边的操作菜单 ()，然后选择共享知识库。
- 在知识库中，选择 “权限” 选项卡。

要添加用户，请执行以下操作：

1. 选择 “添加用户和群组”。
2. 在搜索字段中，输入用户的姓名或电子邮件。从结果中选择用户，然后选择添加。
3. 用户出现在权限列表中，其默认角色为 “查看者”。要更改角色，请打开用户名旁边的 “权限” 下拉列表并选择 “所有者” 或 “查看者”。

更改或撤消知识库访问权限

要更改或删除用户对知识库的访问权限，请完成以下步骤。

1. 打开知识库并选择 “权限” 选项卡。
2. 在权限列表中找到该用户。
3. 要更改其角色，请打开 “权限” 下拉列表并选择 “所有者” 或 “查看者”。
4. 要删除访问权限，请在 “操作” 列中选择 “撤消访问权限”。

共享数据源连接

Amazon Quick 管理员可以与其账户中的其他用户共享数据源连接。这使多个用户无需重新输入凭据即可使用相同的连接创建知识库。

在共享之前，请注意以下几点：

- 只有具有 Amazon Quick 管理员权限的用户才能共享数据源连接。
- 数据源共享仅适用于管理员管理的（服务凭据）连接。 User-managed 无法共享通过单点登录创建的连接。
- 如果您撤消用户对数据源的访问权限，则该用户的现有知识库将继续同步。先前使用共享数据源创建的知识库将继续正常同步。
- 如果管理员删除了数据源，则与该数据源关联的现有知识库仍然可见。但是，同步失败并显示错误，表明底层数据源已删除。
- 与知识库不同，数据源的原始创建者可以被移除或更改其角色。

数据源共享角色

角色	Permissions
所有者	使用共享数据源创建知识库并编辑连接详细信息（例如应用程序 ID 或应用程序密钥）。
查看者	使用共享数据源创建知识库，但无法编辑连接详细信息。

共享数据源连接

要与其他用户共享数据源连接，请完成以下步骤。

1. 在 Amazon Quick 中，从左侧导航窗格中选择 “管理账户”。
2. 选择 “管理资产”。
3. 在 “浏览资产” 下，选择 “数据源”。
4. 选中要共享的数据源旁边的复选框。
5. 选择共享。
6. 在共享资源对话框中，选择权限级别（所有者或查看者）。
7. 在 “用户或组” 字段中，输入用户的姓名或电子邮件，然后从结果中选择用户。
8. 选择共享。

现在，当用户创建新的知识库时，用户可以在 “已连接帐户” 下拉列表中看到共享的数据源。

编辑数据源连接

数据源所有者可以编辑知识库列表中的连接详细信息：

1. 在知识库列表中，选择使用该数据源的知识库旁边的操作菜单 ()。
2. 选择编辑集成。
3. 更新连接详细信息并选择保存。

> **Important**
>
> 如果您编辑共享数据源连接，则使用该连接的所有知识库都会更新。在保存更改之前，请查看影响。

更改或撤消数据源访问权限

要查看或管理数据源的权限，请完成以下步骤。

1. 选择管理账户，然后选择管理资产，然后选择数据源。
2. 选择数据源名称以打开其详细信息页面。
3. 在 “用户和群组权限” 下，找到该用户并更改其角色或移除其访问权限。

同步报告和可观察性

借助 Amazon Quick，您可以查看每个知识库的同步计划、同步活动日志和详细的同步报告。如果您的知识库启用了文档级访问控制 (ACL)，则还可以验证单个文档的权限。

同步日程安排和活动

要查看同步计划和活动，请打开知识库并选择同步计划选项卡。

同步日程安排

显示配置的同步频率和时间。该表显示了发生次数（例如 “每日”）、下次计划同步的开始时间以及电子邮件通知状态。您可以添加或修改同步计划。要接收同步失败的电子邮件通知，请打开 “同步失败时发送电子邮件”。

同步活动

显示所有过去同步的历史日志。您可以按时间范围（例如，过去 90 天）和同步状态（例如 “全部”、“已完成”、“失败”）进行筛选。

下表描述了同步活动列：

同步活动列

列	说明
开始时间	开始同步的日期和时间。
同步状态	同步结果：已排队（等待运行）、已完成（所有项目已处理）、已完成但存在问题（某些项目被跳过或失败）或失败。
Duration	同步花了多长时间才完成。
扫描的商品总数	同步期间处理的项目数。
Type	同步是预定（自动）还是手动（通过选择 “立即同步” 按钮启动）。
同步报告	查看报告链接，用于打开该运行的详细同步报告。

> **Tip**
>
> 要开始按需同步，请在知识库详细信息页面上选择 “立即同步”。

查看同步报告

要查看特定同步的详细结果，请打开知识库并选择同步报告选项卡。

使用 “选择同步” 下拉列表选择要检查的同步运行。

概述

概述部分提供了所选同步的摘要。下表描述了概述字段：

同步报告概述字段

字段	说明
同步状态	总体结果（例如，“已完成”、“已完成” 但存在问题）。
同步类型	同步是定时同步还是手动同步。
同步时长	同步所用的总时间。
同步开始时间	同步何时开始。
同步结束时间	同步完成时。

同步项目

同步项目部分显示了同步期间处理的所有项目，这些项目分为以下类别：

可用物品

同步后知识库中存在并已编入索引的项目：

- 未修改-已编制索引但自上次同步以来未更改的项目。
- 已修改-先前已编入索引、已更新并重新编制索引的项目。
- 已添加-首次编入索引的新项目。

缺货商品

同步后知识库中不可用的项目：

- 已@@ 跳过 — 已筛选的项目（例如，空文件、不支持的格式或日期筛选范围之外的项目）。
- 失败-由于错误而无法处理的项目。
- 已删除-以前已编入索引但已从来源中移除的项目。

筛选和检查单个物品

所有项目选项卡显示同步期间处理的项目的完整列表。您可以使用以下筛选器来缩小结果范围：

同步项目过滤器

筛选条件	说明
按状态筛选	按同步状态（例如 “已添加”、“已修改”、“未修改”、“已跳过”、“失败”、“已删除”）筛选项目。
按错误类型筛选	按特定错误类型筛选失败或跳过的项目。
按商品标题筛选	按名称搜索特定项目。

设置过滤器后，选择 “应用过滤器” 以更新结果。

下表描述了同步项目列：

同步项目列

列	说明
物品标题	文件、页面或项目的名称。
物品状态	此项目的同步状态。
错误类型	错误类别（如果适用）。
错误消息	详细描述商品失败或被跳过的原因。

下载报告

要导出完整同步结果以供离线分析，请在 “同步项目” 部分中选择 “下载详细报告 (.csv)”。CSV 文件包括所有项目及其状态、错误类型和错误消息。

检查文档访问权限（ACL 验证）

如果您的知识库启用了文档级访问控制 (ACL)，则可以验证特定用户是否有权访问特定文档。使用此功能可以在用户无法看到您期望他们访问的文档时进行故障排除，或者确认敏感文档是否受到适当限制。

> **Note**
>
> ACL 验证适用于管理员管理的知识库 SharePoint 和启用 ACL 管理的 Google 云端硬盘知识库。此功能不包括带有文档级 ACL 的 Amazon S3 知识库。由于 ACL 配置文件由客户管理，因此您可以直接在 Amazon S3 中对其进行验证。

1. 打开知识库并选择 “同步报告” 选项卡。
2. 在同步项目列表中，为项目选择操作菜单 ()。
3. 选择 “查看访问详细信息”。

访问详细信息面板显示：

- 文档名称、状态和上次同步的时间戳。
- 权限检查器-输入用户的电子邮件地址并选择 “检查访问权限” 以验证该用户是否可以访问文档。
- 用户和群组成员资格-列出有权访问文档的所有用户和群组。

下表描述了权限检查器的结果：

权限检查器结果

结果	含义
用户有访问权限	用户的身份与文档的 ACL 相匹配。他们在 “快速回复” 中看到了此文档。
[用户] 无权访问此文档	用户不在文档的 ACL 中。Quick 不会为他们显示此文档。

结果	含义
未找到访问控制列表	未搜索本文档的 ACL。要么是 ACL 管理未启用，要么所需权限配置不正确。

如果您看到 “未找到访问控制列表”，请执行以下步骤：

- 确认知识库设置中已启用 ACL 管理。
- 确认应用程序注册具有您的数据源所需的 ACL 权限。
- 修复权限后，运行完全同步。

监控索引存储使用情况

索引使用日志可让您了解如何在知识库和空间中使用您的 Amazon Quick 索引存储空间，包括文件上传。您可以使用这些日志来跟踪增长趋势、确定最大的来源、检测意外峰值并规划容量。

在查询索引使用数据之前，必须配置`INDEX_USAGE_LOGS`交付。有关设置配送的说明，请参阅the section called “使用 CloudWatch 日志进行监控”。

日志架构

每个索引使用日志事件都包含所有 Amazon Quick 日志类型共享的通用字段`resource_arn`，例如`event_timestamp`、`log_type`、`account_id`、和`user_arn`。该事件还包括以下特定于索引的字段：

索引使用日志字段

字段	Type	说明
`consumed_index_size`	整数	整个索引消耗的总大小（以字节为单位）。这是权威的总数。
`source_type`	字符串	SPACE 或 KB。
`source_name`	字符串	空间或知识库的显示名称。
`source_arn`	字符串	源代码的完整 ARN。
`consumed_source_size`	整数	此单个源消耗的大小（以字节为单位）。

字段	Type	说明
consumed_source_doc_count	整数	此来源中的文件数量。

> **Note**
>
> 事件在变更时按来源发布。并非所有来源每天都会发出事件。要重建当前状态，请使用 per source_arn 的最新事件。

CloudWatch 日志见解查询

以下 CloudWatch Logs Insights 查询可帮助您分析索引使用情况数据。所有查询都使用该模式`stats latest(field) by source_arn`来获取每个源的最新状态。然后，查询会根据需要进行汇总。*YOUR_LOG_GROUP*替换为您的日志组名称。

按来源类型划分的大小（知识库与空间的比较）

显示知识库和空间之间的总大小划分。

```
fields @timestamp, source_type, source_arn, consumed_source_size
| stats latest(consumed_source_size) as latest_size, latest(source_type) as type by
 source_arn
| stats sum(latest_size) as total_size by type
```

一段时间内的索引总大小

使用`consumed_index_size`字段显示索引大小趋势。

```
fields @timestamp, consumed_index_size
| stats latest(consumed_index_size) as total_index_size by bin(1d) as day
| sort day asc
```

按规模划分的热门知识库

显示按规模排序的前 20 个知识库。

```
fields @timestamp, source_type, source_arn, source_name, consumed_source_size
```

```
| filter source_type = "KB"
| stats latest(consumed_source_size) as latest_size, latest(source_name) as name by
 source_arn
| sort latest_size desc
| limit 20
```

按大小排列的顶级空间

显示按大小排序的前 20 个空间。

```
fields @timestamp, source_type, source_arn, source_name, consumed_source_size
| filter source_type = "SPACE"
| stats latest(consumed_source_size) as latest_size, latest(source_name) as name by
 source_arn
| sort latest_size desc
| limit 20
```

所有来源的详细信息

显示每个源的最新状态，包括大小、类型、名称、文档数量和上次更新时间。

```
fields @timestamp, source_type, source_name, consumed_source_size,
 consumed_source_doc_count, source_arn
| stats latest(consumed_source_size) as latest_size, latest(source_type) as type,
 latest(source_name) as name, latest(consumed_source_doc_count) as doc_count,
 latest(@timestamp) as last_updated by source_arn
| sort latest_size desc
| limit 100
```

按总规模排列的最大用户

显示按所有来源的总来源大小排序的前 20 名用户。

```
fields @timestamp, user_arn, source_arn, consumed_source_size
| parse user_arn "*:user/*/*" as @prefix, @namespace, @username
| stats latest(consumed_source_size) as latest_size, latest(@username) as user by
 source_arn
| stats sum(latest_size) as total_size by user
| sort total_size desc
| limit 20
```

创建 CloudWatch 仪表板

您可以创建 CloudWatch 仪表板来可视化索引使用量指标。使用 CloudWatch 控制台创建仪表板，并使用上一节中的查询添加 Logs Insights 小工具。

1. 打开 CloudWatch 控制台。
2. 在导航窗格中，选择控制面板。
3. 选择创建仪表板并输入名称（例如，`IndexUsageMetrics`）。
4. 使用“日志”小组件类型添加小部件。选择您的索引使用日志组并粘贴上一节中的查询。

> **Tip**
>
> 使用饼图可视化来细分源类型。使用折线图查看一段时间内的尺寸。使用条形图查看热门来源。表格可视化非常适合所有来源的详细信息查询。

疑难解答知识库

当您在 Quick 知识库中遇到问题时，可以使用此疑难解答指南来识别和解决常见问题。知识库问题通常涉及文档同步、刷新任务失败或访问权限。

文档未出现在您的知识库中

当您期望看到的文档未出现在您的知识库中时，可能会有几个因素导致此问题。

常见原因：

- 同步正在进行中-文档可能仍在处理中。检查刷新状态以确认刷新已完成。
- 不支持的文件格式-验证您的文档是否为支持的格式。有关支持的格式和大小限制，请参阅the section called “文件大小和内容限制”。
- 文件大小太大-验证文件是否在大小限制范围内。有关更多信息，请参阅 the section called “文件大小和内容限制”。
- 访问权限不足-确认知识库具有访问文档源的适当权限。
- 文档筛选-检查筛选器或排除规则是否阻止对某些文档编制索引。

要排除故障：

1. 查看刷新历史记录，查看与无法同步的特定文档相关的错误消息。
2. 验证您的文档格式和文件大小是否符合要求。
3. 检查您的访问权限和连接设置。

刷新任务失败

当知识库或数据源连接中出现配置错误时，刷新作业通常会失败。

常见原因：

- 权限问题-集成缺少访问数据源的足够权限。
- 配置错误-URL 或数据源连接设置不正确。
- 资源限制-源系统的速率限制。

要解决这个问题：

1. 查看刷新历史记录详细信息以了解特定的错误消息。
2. 验证所有连接设置和权限的配置是否正确。
3. 根据错误消息采取建议的操作。

刷新作业已完成，但出现问题

当刷新作业完成但出现问题时，该作业已成功处理，但某些文档遇到了问题。

这是什么意思：

- 部分成功-有些文档已成功同步，而另一些则失败。
- Document-level 错误-个别文件可能存在格式问题、损坏或访问问题。
- 元数据问题-文档元数据或相关信息存在问题。
- 大小或格式违规-某些文件可能超过大小限制或格式不受支持。

要解决这个问题：

1. 查看详细的刷新报告以确定哪些文档遇到了问题。
2. 解决个别文档问题。

3. 解决问题后再次刷新。

刷新作业成功但未显示任何文档

如果刷新作业显示成功但您的知识库中未显示任何文档，请检查这些潜在原因。

常见原因：

- 空源-配置的数据源位置不包含任何文档。
- 路径配置不正确-源路径或连接设置未指向正确的位置。
- 文档筛选器-“包含” 或 “排除” 标准可能会过滤掉所有文档。
- 缺少读取权限-作业已成功连接，但缺少读取实际文档的权限。

要解决这个问题：

1. 验证您的数据源配置指向正确的位置。
2. 确认文件存在于指定位置。
3. 检查是否配置了适当的访问权限。
4. 查看任何可能排除内容的文档筛选器。

刷新期间出现文件格式问题

快速知识库支持特定的文件格式。文件必须符合格式、大小和字符限制要求。有关支持的格式和限制的完整列表，请参阅the section called “文件大小和内容限制”。

要解决格式问题，请执行以下操作：

1. 验证您的文件是否符合格式和大小要求。
2. 将不支持的格式转换为支持的格式。
3. 从文件中移除密码保护。
4. 检查文件是否已损坏。

访问被拒绝错误

访问被拒绝错误通常是由于身份验证或授权问题造成的。

常见原因：

- 凭据无效-身份验证令牌或密码可能已过期。
- 权限不足-集成中使用的账户缺乏对数据源的读取权限。
- 网络限制-防火墙或安全策略阻止访问。
- SSL/TLS 问题-安全连接存在证书问题。

要解决这个问题：

1. 验证身份验证凭证-确认身份验证凭据是最新且有效的。编辑集成以重新进行身份验证并生成新令牌。
2. 对于 Web Crawler 数据源 — 确认安全连接配置正确，SSL 证书配置正确且可信。
3. 联系您的系统管理员-如果您仍然遇到访问问题，请联系您的系统管理员。他们可能需要调整权限或安全设置。

ACL 验证错误

如果您的同步报告显示状态为 S KIPPED 且错误类型为 VALIDATION_ERROR 的项目，并显示消息“文件没有 ACL 而 CrawlaCL 为真，正在跳过摄取”，则您的知识库连接器使用的应用程序注册缺少所需的 ACL 权限。

要解决这个问题：

1. 验证应用程序注册是否具有 ACL 爬网的正确 API 权限。所需的权限因连接器而异。请参阅连接器设置文档中的权限部分。
2. 确认所有必需权限均已获得管理员同意。
3. Re-run 修复权限后进行完全同步。

同步运行超过最大运行时间

如果同步运行的时间超过 14 天，Amazon Quick 将以失败状态结束运行，并显示已超过最大同步时间消息。当知识库配置为抓取的内容超过单次运行所能处理的内容时，通常会发生这种情况。

要解决这个问题：

1. 编辑您的知识库以减少每次同步的内容量。应用包含或排除过滤器，限制要抓取的文件类型或文件夹，或者将内容拆分到多个知识库中。

2. 对于网络爬虫数据源，如果您的目标是与大型公共网站（例如）聊天，请考虑改用 Web 搜索功能。`wikipedia.org`
3. 缩小范围后再次运行同步。

有关此限制的更多信息，请参阅the section called “最大同步时长”。

操作连接器

操作连接器使用与外部服务的安全连接，并根据您的身份验证级别和权限执行操作。

操作连接器的工作原理

Amazon Quick 中的操作连接器可在 Amazon Quick 和外部服务之间创建安全连接。配置这些集成时，您可以根据自己的身份验证级别和权限执行操作。

核心组件

动作连接器

与外部服务集成的基础资源。有关支持的连接器的列表，请参见支持的集成。有关设置 Amazon 内置服务操作连接器的信息，请参见Amazon 服务操作连接器。

身份验证方法

操作连接器支持多种身份验证方法，包括默认 OAuth 应用程序、自定义 OAuth 应用程序、OAuth 和 API Service-to-Service 密钥。有关每种身份验证方法的详细信息，请参阅the section called “身份验证方法”。

实现类型

- On-demand 操作用于即时的、由用户触发的 Real-time 操作，即触发操作时立即执行的操作。您可以通过聊天界面、控制面板或 Amazon Q 应用程序启动操作。示例包括创建工单、发送消息或查询数据。
- 计划任务或系统触发任务的自动化工作流程，即根据计划或触发器执行的 System-managed 操作。它们在后台运行，无需用户干预。示例包括数据同步、报告生成或系统维护。

权限模型

- 通过 3LO 获得个人访问权限-您可以通过 Three-Legged OAuth 向 Amazon Quick 授予特定权限，从而控制您的服务访问权限。权限与您在目标服务中的身份和证书相关联。
- Service-level 自动化工作流程的权限-这些权限适用于自动化工作流程，支持无需用户参与的系统间交互。它们是在服务级别配置的，通常使用 API 密钥或服务帐号凭证。

- Entity-level 访问控制-管理对 Amazon Quick 中操作的访问权限，确定哪些用户或群组可以执行特定操作。这些控件与 Amazon Quick 更广泛的权限系统集成，可在整个平台上实现一致的访问管理。

操作类型

Amazon Quick 支持两种调用操作的方法，每种方法都提供不同的用例和身份验证模型。

On-demand 行动

On-demand 当你触发操作时，它们会立即执行。这些操作支持需要实时响应的交互式操作。

主要特征：

- User-initiated 执行-您可以通过聊天界面中的自然语言触发操作。
- 交互式表单完成-在操作执行之前，使用必填参数填写表单。
- 即时响应-操作实时执行，并提供有关成功或失败的即时反馈。
- 个人身份验证 (3LO)-使用您来自目标服务的个人凭据和权限。

常见用例：

- 在 Jira 中创建门票。
- 在 Slack 中发送消息。
- 更新 Salesforce 记录。
- 正在从中检索信息。 SharePoint

自动化工作流

自动化工作流程按计划执行操作或响应特定的触发器。它们对于后台和系统级操作很有用。

主要特征：

- System-level 执行-操作根据预定义的触发器自动运行，无需用户干预。
- 计划或事件触发-按基于时间的计划执行或响应特定的系统事件。
- Non-interactive 操作-无需用户输入或完成表单即可在后台运行。
- Service-level 身份验证-使用系统凭据而不是个人用户身份验证。

常见用例：

- 定期进行数据同步。
- 计划生成报告。
- 自动更新门票。
- 系统运行状况检查。

有界和无界代理人

Amazon Quick 提供两种类型的代理，它们提供不同级别的访问权限和功能：受限代理和无限制代理。了解这些代理类型之间的差异有助于您为自己的用例实施正确的解决方案。

受限特工

受限代理在定义的参数内运行，这些参数专门与 Amazon Quick 中的一个或多个空间相关联。这些代理只能访问与其分配的空间明确连接的资源并对其执行操作。例如，为 HR 空间配置的受限代理只能访问 HR-related 文档、数据集和执行 HR-related 操作。

使用限定代理进行：

- Department-specific 工作流程（人力资源、财务、IT）。
- 项目团队合作。
- 敏感数据处理。
- Compliance-focused 操作。

界限性质可确保代理无法访问其指定空间之外的资源，从而增强安全性。这使得它非常适合数据隔离很重要的场景。

无界特工

无界代理具有更广泛的访问能力，可以在 Amazon Quick 环境中使用所有已配置的操作和资源。这些代理不限于特定空间，可以访问系统中任何已正确配置的操作连接器。

将无界代理用于：

- Organization-wide 援助。
- Cross-departmental 工作流程。

- General-purpose 行动。
- 需要访问多个系统的场景。

先决条件

在 Amazon Quick 中使用操作之前，请确保您具备以下条件：

订阅要求

有关配置和使用操作连接器的订阅要求的信息，请参阅在控制台中设置集成。

服务要求

对于第三方服务（例如 Jira 或 Salesforce），请确保您已具备以下条件：

- 目标服务中的适当权限。
- 每项服务的身份验证凭证。

对于 Amazon 操作连接器，您需要对相关服务的管理员访问权限。

Amazon 账户要求

- 活跃 Amazon 账户-启用账单且信誉良好的有效 Amazon 账户。
- 适当的 IAM 权限-允许 Amazon Quick 访问所需 Amazon 服务的 IAM 角色和策略。
- 所需的服务配额-您计划与操作集成的 Amazon 服务有足够的服务限制。

支持的操作连接器类型和可用操作

Amazon Quick 支持多种连接器类型，每种连接器都有特定的可用操作：

外部服务连接器

- Adobe 营销代理 ——使用 Adobe Experience Platform 的 AI-powered 营销数据和营销功能。
- Airtable-创建和更新记录、管理基础和表格、筛选视图以及执行关系数据操作。
- Asana-管理任务、工作空间操作和项目处理。
- Atlassian Confluence Cloud ——创建、更新和管理页面、空间和其他 Confluence 对象。

- Atlassian Jira Cloud-创建议题、更新工单、搜索项目、管理工作流程。
- BambooHR-访问员工数据，管理休假申请。
- Box-管理文件、文件夹，并协作处理文档。
- Canva-创建和编辑设计，管理模板和资产。
- Cisco Webex 会议-安排会议、检索录音和管理参与者。
- 思科 Webex 视频消息-在 Cisco Webex (Vidcast) 中管理视频更新、检索笔录和访问视频元数据。
- Dropbox-上传文件、管理文件夹结构、生成共享链接和控制访问权限。
- Dun & Bradstreet-查找公司概况、信用风险数据和商业情报。
- Figma-管理设计文件、检索文件元数据和访问设计资产。
- GitHub-管理存储库、议题、拉取请求和代码协作。
- Gmail-阅读电子邮件、搜索收件箱、草稿邮件、管理标签和整理话题。
- Google Analytics（分析）-查询流量报告、检索受众数据、监控转化事件和访问绩效指标。
- Google 日历-创建和更新活动、查看空房情况、管理邀请以及检索日程安排。
- Google 聊天-发送消息、管理空间以及与聊天线程互动。
- Google 文档-创建和编辑文档、阅读内容以及协作处理基于文本的文件。
- Google 云端硬盘-上传文件、管理文件夹、搜索内容和执行文件操作。
- Google Meet-安排视频会议、列出已主持的会议、检索会议记录和更新访问设置。
- Google 表格-创建和编辑电子表格，读取和写入单元格区域，以及执行数据操作。
- Google 幻灯片-创建演示文稿、编辑幻灯片、管理布局和添加演讲者备注。
- HG Insights-访问技术数据、查询公司技术概况和检索市场情报。
- HubSpot-管理联系人、交易、营销活动和 CRM 数据。
- HuggingFace-访问 AI 模型、数据集和机器学习工作流程。
- 对讲机-管理客户对话、支持工单和消息。
- 线性-创建和管理问题、项目和开发工作流程。
- Microsoft OneDrive-创建、更新、删除和管理 OneDrive 文件和文件夹。
- Microsoft OneNote-创建和编辑笔记本、管理分区和整理笔记。
- 微软 Outlook-发送电子邮件、管理日历活动、访问联系人。
- 微软 SharePoint-对 SharePoint 列表、项目、文件和 Excel 工作簿执行操作。
- Microsoft Team s-发送消息、管理频道、安排会议和管理团队协作。

- Monday.com-管理项目、任务和团队协作工作流程。
- Moodys GenAI Ready 数据 ——访问穆迪的信用评级、财务研究和风险分析数据。
- 全新 Relic-访问可观测性数据、查询指标和管理监控工作流程。
- 概念-创建和管理页面、数据库和协作工作区。
- PagerDuty-创建事件、管理升级、更新待命时间表。
- QuickBooks-管理发票、跟踪费用、生成财务报告和处理供应商记录。
- Salesforce-创建记录、更新机会、搜索账户、管理潜在客户。
- SAP-访问 SAP S/4HANA 系统以对企业数据执行读取操作。
- ServiceNow-创建事件、更新请求、管理工作流程。
- Shopify-管理产品、订单、客户和商店运营。
- Slack-发送消息、创建频道、管理通知。
- Smartsheet-更新工作表，管理项目数据。
- Snowflake Cortex Agent-查询雪花数据并通过 Cortex Agent 进行分析 AI-powered 。
- Visier Agent-访问劳动力分析、查询人员数据并生成人力资源见解。
- WhatsApp-通过 B WhatsApp usiness 发送和管理消息。
- Zapier-跨数千个连接的应用程序触发工作流程。
- Zendesk-创建工单、更新案例、搜索知识库。
- 缩放-安排会议、添加网络研讨会注册者、汇总录制的会议并列出参与者。
- ZoomInfo-查找公司和联系人数据，并查询公司名录和意向数据。

Amazon服务连接器

- Amazon S3-上传文件、管理存储桶、检索对象。
- Amazon Bedrock-生成内容、分析数据、处理请求。
- Amazon Textrac t-从文档中提取文本和数据。
- Amazon Comp rehend-自然语言处理和情感分析。
- Amazon Comprehend Medical-医学文本分析和实体提取。

动作连接器兼容性矩阵

下表显示了每种操作连接器类型支持的 Amazon Quick 功能：

操作连接器功能兼容性

动作连接器	聊天代理	流	仪表板视觉效果	仪表板警报	自动化	同伴
Amazon Built-in 服务						
Amazon基岩特工运行时	—	—	—	—	✓	—
Amazon基岩数据自动化运行时	—	—	—	—	✓	—
Amazon基岩运行时间	—	—	—	—	✓	—
Amazon Comprehend	—	—	—	—	✓	—
Amazon Comprehend Medical	—	—	—	—	—	—
Amazon S3	—	—	—	—	✓	—
Amazon Textract	—	—	—	—	✓	—
外部服务连接器						
Adobe 营销代理	✓	✓	—	—	—	—
Airtable	✓	✓	✓	—	—	—
Asana	✓	✓	—	—	—	✓
Atlassian 融合云	✓	✓	—	—	✓	✓
Atlassian 吉拉云	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BambooHR	✓	✓	—	—	—	✓

动作连接器	聊天代理	流	仪表板视觉效果	仪表板警报	自动化	同伴
Box	✓	✓	—	—	—	—
Canva	✓	✓	—	—	—	—
思科 Webex 会议	✓	✓	—	—	—	—
思科 Webex 视频消息	✓	✓	—	—	—	—
Dropbox	✓	✓	✓	—	—	—
邓·布拉德斯特里特	✓	✓	—	—	—	—
Figma	✓	✓	—	—	—	—
GitHub	✓	✓	—	—	—	—
Gmail	✓	✓	✓	—	—	—
谷歌分析	✓	✓	✓	—	—	—
Google Calendar	✓	✓	✓	—	—	—
谷歌聊天	✓	✓	—	—	—	—
谷歌文档	✓	✓	✓	—	—	—
Google Drive	✓	✓	✓	—	—	—
谷歌见面	✓	✓	✓	—	—	—
Google Sheets	✓	✓	✓	—	—	—
谷歌幻灯片	✓	✓	✓	—	—	—
HG 洞察	✓	✓	—	—	—	—
HubSpot	✓	✓	—	—	—	—

动作连接器	聊天代理	流	仪表板视觉效果	仪表板警报	自动化	同伴
HuggingFace	✓	✓	—	—	—	—
Intercom	✓	✓	—	—	—	—
线性	✓	✓	—	—	—	—
微软 OneDrive	✓	✓	✓	✓	✓	✓
微软 OneNote	✓	✓	—	—	—	—
Microsoft Outlook	✓	✓	✓	✓	✓	✓
微软 SharePoint	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Microsoft Teams	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Monday.com	✓	✓	—	—	—	—
穆迪的 GenAI 就绪数据	✓	✓	—	—	—	—
New Relic	✓	✓	—	—	—	—
概念	✓	✓	—	—	—	—
PagerDuty	✓	✓	—	—	✓	✓
QuickBooks	✓	✓	✓	—	—	—
Salesforce	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SAP	✓	—	—	—	✓	✓
ServiceNow	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Shop	✓	✓	—	—	—	—
Slack	✓	✓	✓	—	—	✓

动作连接器	聊天代理	流	仪表板视觉效果	仪表板警报	自动化	同伴
Smartsheet	✓	✓	—	—	—	✓
雪花皮层代理	✓	✓	—	—	—	—
访客代理	✓	✓	—	—	—	—
WhatsApp	✓	✓	—	—	—	—
扎皮尔	✓	✓	—	—	—	—
Zendesk	✓	✓	—	—	—	✓
Zoom	✓	✓	✓	—	—	—
ZoomInfo	✓	✓	—	—	—	—
自定义连接器类型						
模型上下文协议（MCP）	✓	✓	—	—	✓	—
OpenAPI	✓	✓	—	—	—	—
REST API	—	—	—	—	✓	—

身份验证 Support：

- 聊天代理和同伴-支持用户身份验证（默认 OAuth 应用程序、自定义 OAuth 应用程序、基本）
- D@@ ashboard Visuals-支持用户身份验证（默认 OAuth 应用程序、自定义 OAuth 应用程序）
- 控制面板提醒-Support 系统身份验证（Service-to-Service OAuth 或 API 密钥）
- 自动化-Support 系统身份验证 (Service-to-Service OAuth)

操作连接器 API

操作连接器 API 允许您以编程方式创建和管理 Amazon Quick 与外部服务之间的连接。这些 API 支持操作集成功能，允许用户直接通过 Amazon Quick 聊天界面和自动工作流程在第三方应用程序中执行操作。

什么是操作连接器 API？

操作连接器是支持与第一方和第三方应用程序集成的基础资源。通过这些 API，您可以对应用程序进行身份验证、管理权限并控制用户可以在 Amazon Quick 应用程序中执行哪些操作。

操作连接器 API 如何支持动作集成

操作连接器 API 为 Amazon 快速操作集成提供了后端基础架构。当你通过 API 创建操作连接器时，你会建立一个安全的连接，让你：

- 通过聊天界面在外部服务中执行操作。
- 在后台流程中执行自动化工作流程。
- 将第三方服务与 Amazon Quick 应用程序集成。
- 管理身份验证和服务访问权限。

这些 API 处理安全连接 Amazon Quick 与外部服务所需的复杂身份验证流程、证书管理和权限控制。

身份验证方法

操作连接器 API 支持多种身份验证方法，以适应不同的用例和安全要求：

托管身份验证 (3LO)

Three-Legged OAuth 为个人访问第三方服务提供了最简单的设置：

- 无需初始配置。
- User-specific 通过服务提供商登录进行身份验证。
- 自动刷新令牌，生命周期为 90 天。
- 由 Amazon Quick 管理的安全凭证存储。

Service-to-service 身份验证 (2LO)

对于复杂的企业集成：

- 支持客户端凭证 OAuth 流程。
- 启用系统间交互。
- 需要客户端 ID、客户端密钥和令牌 URL 配置。
- 适用于需要复杂安全性的自动化工作流程。
- OAuth-动态客户端注册（DCR-仅适用于选定的 MCP 服务器）。

API 密钥身份验证

简化了自动化工作流程的身份验证：

- 基于单一令牌的身份验证。
- Service-level 权限。
- 非常适合后台进程和计划操作。
- 需要来自目标服务的有效 API 密钥。

基本身份验证

基本身份验证提供了一种简单的 username/password 身份验证方法：

- 使用标准的 HTTP 基本身份验证标头。
- 凭证采用 base64 编码。
- 适用于不支持 OAuth 或 API 密钥的服务。
- 需要安全的 HTTPS 连接。
- 不建议用于面向公众的服务。

无

无需身份验证：

- 用于公共 API 和服务。
- 无需凭证或令牌。
- 仅限于只读或公共操作。
- 通常用于公共数据源和文档。

- 不应用于敏感操作。

权限和访问控制

操作连接器 API 通过访问控制列表 (ACL) 实现全面的权限控制：

Resource-level 权限

- 所有者-完全控制，包括删除和权限管理。
- 贡献者-可以使用和修改连接器设置。
- Viewer-可以查看连接器详细信息并使用已启用的操作。

用于权限管理的 API 操作

- `DescribeActionConnectorPermissions`-检索当前权限设置。
- `UpdateActionConnectorPermissions`-授予或撤消用户权限。

支持的连接器类别

Dual-purpose 连接器

这些连接器支持操作集成和知识库创建：

- Amazon S3-使用管理控制台为文件操作创建操作，使用 web 应用程序从 S3 内容创建知识库。
- 微软 SharePoint-文档管理操作、内容索引。
- OneDrive-文件操作、文档搜索功能。
- Confluence-内容创建操作、知识库集成。

Action-only 连接器

专门用于在没有知识库功能的情况下执行动作：

- Salesforce-企业 CRM 集成，支持客户和联系人操作、自定义对象 CRUD 操作、销售流程自动化。
- JIRA-问题跟踪和项目管理。
- 微软 Outlook-发送电子邮件、管理日历活动、访问联系人。

- Slack-通信和通知工作流程。
- ServiceNow-IT 服务管理操作。
- Zendesk-创建工单、更新案例、搜索知识库。
- PagerDuty-创建事件、管理升级、更新待命时间表。
- Asana-创建操作、更新项目、管理团队工作流程。
- BambooHR-访问员工数据，管理休假申请。
- Smartsheet-更新工作表，管理项目数据。
- FactSet-访问财务数据，生成报告。
- SAP-访问 SAP 系统、执行业务职能和管理企业数据。

仅限知识库的连接器

专注于没有操作功能的知识库集成：

- Google 云端硬盘-文档索引和搜索。
- 网络爬虫-内容发现和索引。

API 生命周期管理

凭证管理

- OAuth 操作连接器的自动刷新令牌处理。
- 使用安全存储身份验证凭据 Amazon KMS。
- Support 支持凭证轮换和更新。
- Cross-account 访问 Amazon S3 连接器。

连接更新

使用 `UpdateActionConnector` API 执行以下操作：

- 修改身份验证凭据。
- 更新服务配置参数。
- 更改操作连接器元数据。

监控和排查

- 通过 CloudWatch 指标跟踪 API 使用情况。
- 监控连接运行状况和身份验证状态。
- 针对常见故障场景实现错误处理。
- 使用验证 API 来诊断配置问题。

速率限制和配额

操作连接器 API 实现了标准 Amazon 的 API 速率限制：

- 标准 Amazon API 限制适用于所有操作。
- 连接验证可能有其他限制。
- 操作执行率取决于目标服务能力。
- 为重试逻辑实现指数退避。

Cross-account 支持

对于 Amazon S3 连接器，这些 API 支持跨账户访问：

- 在创建连接器期间指定不同的 Amazon 账户 ID。
- 为跨账户访问配置适当的 IAM 权限。
- Amazon KMS 用于跨账户的安全凭证管理。
- 在启用跨账户连接之前验证权限。

错误处理和故障排除

操作连接器 API 返回标准 Amazon 错误响应：

常见错误类型

- `AccessDeniedException`-操作权限不足。
- `InvalidParameterValueException`-一个或多个参数值对该操作无效。
- 配置参数无效- Service-specific 配置值不正确或缺失。

- ResourceNotFoundException-未找到连接器或资源。
- ThrottlingException-已超过速率限制。
- ConflictException-资源冲突或名称重复。
- InternalFailureException-请求处理过程中出现内部服务错误。
- ResourceExistsException-尝试创建已存在的资源。
- InvalidNextTokenException-提供的分页令牌无效或已过期。
- AccessTokenNotFoundException-用户需要授权连接（即登录按钮）。UX 使用此异常来请求用户授权。
- TokenResponseException-操作设置无效。

在应用程序中实施适当的错误处理，以优雅地管理这些场景并为用户提供有意义的反馈。

将操作连接器 API 与 Amazon CLI 配合使用

您可以使用 Amazon CLI 以编程方式管理操作连接器。以下示例演示了使用通用占位符值的常见操作。

创建操作连接器

使用create-action-connector命令创建用于与外部服务集成的新操作连接器。

```
aws quicksight create-action-connector \
  --aws-account-id "123456789012" \
  --name "MyS3Connector" \
  --action-connector-id "my-s3-connector-id" \
  --type "AMAZON_S3" \
  --authentication-config '{
    "AuthenticationType": "IAM",
    "AuthenticationMetadata": {
      "IamConnectionMetadata": {
        "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/MyConnectorRole"
      }
    }
  }' \
  --enabled-actions "CreateBucket" "ListBuckets" \
  --description "S3 connector for automation workflows" \
  --region "us-east-1"
```

列出操作连接器

使用list-action-connectors命令检索您账户中的所有操作连接器。

```
aws quicksight list-action-connectors \
  --aws-account-id "123456789012" \
  --max-results 10 \
  --region "us-east-1"
```

描述操作连接器

使用describe-action-connector命令获取有关特定操作连接器的详细信息。

```
aws quicksight describe-action-connector \
  --aws-account-id "123456789012" \
  --action-connector-id "my-s3-connector-id" \
  --region "us-east-1"
```

更新操作连接器

使用update-action-connector命令修改现有操作连接器的配置。

```
aws quicksight update-action-connector \
  --aws-account-id "123456789012" \
  --action-connector-id "my-s3-connector-id" \
  --name "UpdatedS3Connector" \
  --authentication-config '{
    "AuthenticationType": "IAM",
    "AuthenticationMetadata": {
      "IamConnectionMetadata": {
        "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/UpdatedConnectorRole"
      }
    }
  }' \
```

```
  --enabled-actions "CreateBucket" "ListBuckets" "DeleteBucket" \
  --region "us-east-1"
```

搜索操作连接器

使用search-action-connectors命令根据特定条件查找操作连接器。

```
aws quicksight search-action-connectors \
  --aws-account-id "123456789012" \
  --max-results 5 \
  --filters '[{
    "Name": "ACTION_CONNECTOR_NAME",
    "Operator": "StringLike",
    "Value": "S3"
  }]' \
  --region "us-east-1"
```

管理操作连接器权限

使用update-action-connector-permissions命令授予或撤消操作连接器的权限。

```
aws quicksight update-action-connector-permissions \
  --aws-account-id "123456789012" \
  --action-connector-id "my-s3-connector-id" \
  --grant-permissions '[{
    "Actions": [
      "quicksight:DescribeActionConnector",
      "quicksight:UpdateActionConnector",
      "quicksight:DeleteActionConnector"
    ],
    "Principal": "arn:aws:quicksight:us-east-1:123456789012:user/default/myuser"
  }]' \
  --region "us-east-1"
```

查看操作连接器权限

使用describe-action-connector-permissions命令查看操作连接器的当前权限。

```
aws quicksight describe-action-connector-permissions \
  --aws-account-id "123456789012" \
  --action-connector-id "my-s3-connector-id" \
  --region "us-east-1"
```

删除操作连接器

使用delete-action-connector命令从您的账户中删除操作连接器。

```
aws quicksight delete-action-connector \
  --aws-account-id "123456789012" \
  --action-connector-id "my-s3-connector-id" \
  --region "us-east-1"
```

后续步骤

了解操作连接器 API 后，您可以：

- 查看完整的 API 参考文档，了解详细的参数规范。
- 浏览目标服务的特定连接器设置指南。
- 实施适合您的用例的身份验证流程。
- 为生产部署设置监控和错误处理。
- 为您的组织配置权限和访问控制。

身份验证方法

Amazon Quick 支持操作连接器的多种身份验证方法。可用的方法取决于特定的连接器。在设置过程中，您可以从 OAuth 配置选项或特定于连接器的身份验证设置中选择身份验证方法。

默认 OAuth 应用程序

默认 OAuth 应用程序（也称为托管身份验证或 3LO）是个人访问第三方服务的推荐身份验证方法。通过这种方法，Amazon Quick 可以管理 OAuth 流程，无需您的组织提供其他证书。

主要特征：

- 无需其他凭据或配置。
- User-specific 通过提供商登录进行身份验证。
- 由 Amazon Quick 管理的安全凭证存储。
- 自动刷新令牌。
- 90 天刷新令牌生命周期。

设置过程：

1. 选择默认 OAuth 应用程序作为您的 OAuth 配置。
2. 完成服务提供商登录流程。
3. 授予所需的权限。
4. 确认连接。

> **Note**
>
> 并非所有连接器都支持默认 OAuth 应用程序。请查看特定于连接器的文档，了解可用的身份验证方法。

自定义 OAuth 应用程序

自定义 OAuth 应用程序身份验证适用于需要对 OAuth 应用程序配置进行特定控制的组织。与默认 OAuth 应用程序一样，此方法使用三足式 OAuth (3LO) 流程，用户可以直接通过服务提供商登录。不同之处在于，您需要提供自己的 OAuth 凭证，而不是使用 Amazon Quick 托管应用程序。

必填信息：

- 客户端 ID
- 客户端密钥
- 域 URL
- 授权网址
- 令牌 URL

- Redirect URL

设置过程：

1. 在服务提供商的开发者控制台中创建 OAuth 应用程序。
2. 选择自定义 OAuth 应用程序作为您的 OAuth 配置。
3. 输入来自您的 OAuth 应用程序的凭据。
4. 完成登录流程并验证连接。

Service-to-Service OAuth

Service-to-Service OAuth 使用客户端凭据进行服务器到服务器的身份验证，无需用户交互。此方法适用于在服务帐号下运行操作的自动化工作流程和共享连接器。

必填信息：

- 客户端 ID
- 客户端密钥
- 域 URL
- 令牌 URL
- Service-specific 参数（因连接器而异）

API 密钥身份验证

某些连接器支持服务级别访问的 API 密钥身份验证。此方法使用单个令牌进行身份验证，对于不支持 OAuth 的连接器很常见。

必填信息：

- 服务提供商提供的有效 API 密钥
- 基本 URL 或域名
- Service-specific 参数（例如电子邮件或账户 ID）

动作执行方法

Amazon Quick 提供了多种执行操作的方式，可适应不同的用例和交互偏好。

聊天界面

您可以在 Amazon Quick 聊天中执行隐式操作。

隐式动作

Amazon Quick 还支持通过与代理的自然对话执行隐式操作。使用先进的自然语言处理，系统可以识别您的对话何时表明需要采取特定操作。对对话进行分析，以确定需要采取哪些措施来满足您的请求。

单个请求可能需要多个操作才能完成。发生这种情况时，系统会按顺序处理这些操作，指导您完成每个步骤。对于每项已确定的操作，系统都会显示相应的表单供您填写。每个操作完成后，您会收到确认信息，然后继续执行序列中的下一个操作。

例如，如果你问 “为这个问题创建 Jira 工单并在 Slack 中通知团队”，系统会：

1. 首先出示 Jira 工单创建表单。
2. 完成工单创建后，出示 Slack 消息表单。
3. 按顺序完成这两个操作。

在整个过程中，您可以通过多个操作来跟踪进度。当所有操作完成后，系统会提供一份全面的摘要，显示所有已执行的操作及其结果。如果需要，您可以访问相关文档，并查看在此过程中可能出现的任何错误状态。

监控和维护

监控操作连接器有助于确保性能可靠，并在问题影响用户之前将其识别出来。定期监控允许您跟踪使用模式、优化性能并保持与外部服务的健康连接。

性能监控

您可以使用以下指标和分析来评估操作连接器的性能。

CloudWatch 指标

- 操作执行成功率-跟踪成功执行操作的百分比，以确定可靠性问题。
- 响应时间-监控操作需要多长时间才能完成，并确定性能瓶颈。
- 错误频率-跟踪错误模式以确定常见的故障点和需要改进的领域。
- API 配额使用情况-根据服务限制监控使用情况，以防止限制并规划容量。

使用情况分析

为操作连接器收集了以下使用情况分析：

- 活跃用户-跟踪有多少用户正在积极使用操作连接器来了解采用和使用模式。
- 常用操作-确定哪些操作最常用于确定优化工作的优先级。
- 执行模式-分析执行操作的时间和频率，以优化资源分配。
- 错误趋势-监控一段时间内的错误模式，以确定系统性问题和改进机会。

连接运行状况

您可以使用以下连接运行状况工具评估操作连接器的运行状况：

状态监控

- 连接状态-监控连接器是否处于活动状态且运行正常。
- 身份验证有效性-跟踪身份验证令牌和凭据的状态以防止访问失败。
- 令牌到期跟踪-监控身份验证令牌何时过期并需要续订。
- 服务可用性-跟踪连接的外部服务的可用性和响应状态。

自动维护

- 令牌刷新处理。
- 连接恢复。
- 错误重试逻辑。
- 性能优化。

CloudWatch 指标参考

可用 CloudWatch 指标

指标	说明	单位
ActionSuccess	成功处决	计数
ActionLatency	执行时间	毫秒

指标	说明	单位
AuthFailures	身份验证失败	计数
apiThrottling	API 限制事件	计数

最佳实践

遵循操作连接器的最佳实践有助于确保安全、可靠和高效的操作。这些做法可帮助您保持最佳性能、保护敏感数据并最大限度地减少操作问题。

安全性

身份验证管理

- 定期轮换凭证-定期更新 API 密钥和 OAuth 令牌以维护安全性。
- 定期权限审查-每季度审核用户和服务权限，以确保访问权限最小。
- 令牌生命周期监控-跟踪令牌到期日期，并在凭证到期之前设置提醒。
- 访问审核日志-启用全面日志记录以跟踪谁访问了哪些服务以及何时访问了哪些服务。

访问控制

- 实现最低权限访问权限-仅授予每个操作正常运行所需的最低权限。
- 定期权限审计-审查并验证当前权限是否符合实际使用模式和业务需求。
- 文档访问模式-清晰记录谁有权访问哪些连接器以及为什么。
- 监控异常使用情况-针对可能表明存在安全问题的异常访问模式设置警报。

性能

操作配置

- 优化表单默认值- Pre-populate 常用值可减少用户输入时间和错误。
- 配置适当的超时-根据每项服务的典型响应时间设置实际的超时值。
- 设置错误处理-使用清晰的用户消息和适当的重试逻辑，实现强大的错误处理。
- 文档依赖关系-清楚地记录不同操作之间的任何先决条件或依赖关系。

资源管理

- 监控 API 配额。
- 跟踪使用模式。
- 优化刷新计划。
- 定期清理未使用的连接器。

Maintenance

常规行动

- 查看连接器状态。
- 更新配置。
- 验证连接。
- 文档更改。

问题排查

- 监控错误模式。
- 查看 CloudWatch 日志。
- 跟踪解决时间。
- 记录解决方案。

问题排查

当操作连接器遇到问题时，系统的故障排除可帮助您快速识别和解决问题。本指南涵盖了常见问题及其解决方案，以最大限度地减少停机时间并恢复功能。

常见问题和解决方案

身份验证问题

代币到期

```
Symptom: "Authentication token expired" error
```

```
Resolution:
```

1. 在控制台中选择 “重新连接”。
2. 完成身份验证流程。
3. 重试操作。

权限错误

```
Symptom: "Insufficient permissions" message
Resolution:
```

1. 验证服务权限。
2. 检查连接器配置。
3. 查看行动要求。

连接失败

```
Symptom: "Unable to connect to service" error
Resolution:
```

1. 验证服务可用性。
2. 检查网络连接。
3. 验证凭据。
4. 查看 服务配额。

Action-specific 问题

表单提交失败

验证错误

- 选中必填字段。
- 验证数据格式。
- 查看字段限制。
- 检查是否有特殊字符。

超时问题

- 降低表单的复杂性。
- 检查网络延迟。
- 查看服务响应时间。
- 考虑分成多个动作。

同步和性能问题

响应时间慢

```
Resolution:
```

1. 查看 API 速率限制。
2. 查看并发执行情况。
3. 监控服务运行状况。
4. 优化动作配置。

失败的执行

```
Resolution:
```

1. 查看 CloudWatch 日志。
2. 检查错误消息。
3. 验证服务状态。
4. 测试连接运行状况。

常见错误消息

错误代码和分辨率

错误代码	说明	解决方案
AUTH_001	身份验证失败	验证凭证并重试
CONN_002	连接超时	检查网络和服务状态

错误代码	说明	解决方案
PERM_003	权限不足	查看所需权限
TOKEN_004	令牌已过期	重新启动身份验证

Integration-specific 指南

使用这些指南来配置与特定应用程序的集成。每份指南都包含有关操作和数据摄取功能的设置说明（如果集成支持这些功能）。

Adobe 营销代理集成

借助 Adobe Marketing Agent 操作连接器，您可以通过自然语言直接在 Amazon Quick 中使用 Adobe Experience Platform 的 AI-powered 营销数据和营销功能。

Amazon Quick 支持 Adobe 营销代理的多种身份验证方法。选择最适合您组织安全要求的方法。

- 默认 OAuth 应用程序-使用Amazon由托管的 OAuth 应用程序。无需其他凭证。用户直接使用其 Adobe 帐户进行身份验证。
- 自定义 OAuth 应用程序-使用在 Adobe 开发者控制台中注册的客户管理应用程序。此选项可让您的组织完全控制 OAuth 配置。
- Service-to-Service OAuth — 使用客户端凭据进行服务器到服务器的身份验证，无需用户交互。适用于自动化工作流程。
- API 密钥-使用 API 密钥进行身份验证。适用于服务账户访问模式。

有关 Amazon Quick 支持的身份验证方法的更多信息，请参阅the section called “身份验证方法”。

开始前的准备工作

在设置集成之前，请确保您具备以下条件。

- 一个有效的 Adobe 帐户，可以访问 Adobe 营销代理。
- 对于自定义 OAuth 应用程序或 Service-to-Service OAuth：访问 Adobe 网站上的 Adobe 开发者控制台以创建应用程序并获取客户端凭据。
- 对于 API 密钥：具有所需营销数据访问范围的 Adobe-issued API 密钥。

- 有关 Amazon Quick 订阅要求，请参阅the section called “在控制台中设置集成”。

配置 Adobe

如果您使用的是默认 OAuth 应用程序身份验证，请跳过本节并继续。the section called “在 Amazon Quick 中设置连接器”

要进行自定义 OAuth 应用程序或 Service-to-Service OAuth 身份验证，请在 Adobe 网站上的 Adobe 开发者控制台中注册应用程序，然后将 Amazon Quick 回调网址添加`https://{region}.quicksight.aws.amazon.com/sn/oauthcallback`为重定向 URI。`{region}`替换为您Amazon所在的地区（例如，`us-east-1`）。记录客户端 ID 和客户密钥 — 您在配置 Amazon Quick 时需要它们。要进行 API 密钥身份验证，请使用您的 Adobe 帐户生成 API 密钥。

在 Amazon Quick 中设置连接器

从 “可用” 选项卡连接

如果要使用默认 OAuth 应用程序身份验证，则无需额外配置即可直接从 “可用” 选项卡进行连接。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。
2. 在 “可用” 选项卡上，找到 Adobe 营销代理并选择 Connect。
3. 完成 Adobe 登录流程并授予所请求的权限。

要使用其他身份验证方法之一配置连接器，请使用为团队创建选项卡，如下所述。

从 “为你的团队创建” 选项卡创建

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。
2. 选择 “为你的团队创建” 选项卡。
3. 查找并选择 Adobe 营销代理。
4. 输入连接器的名称。（可选）选择 + 添加描述以添加描述。
5. 对于连接类型，请选择公共网络。
6. 对于 OAuth 配置，请选择以下身份验证方法之一并配置必填字段。

    a. 对于默认 OAuth 应用程序：

    无需其他凭证。选择下一步以继续。

b. 对于自定义 OAuth 应用程序，请配置以下字段：

- 客户端 ID — 来自 Adobe 开发者控制台应用程序的客户端 ID。
- 公共 OAuth 客户端（可选）— 如果您的 Adobe 开发者控制台应用程序配置为公共客户端（无客户端密钥），请选择此选项。
- 客户端密钥-来自 Adobe 开发者控制台应用程序的客户端密钥。
- 令牌网址-令牌端点。默认值：`https://aep-ai-ama.adobe.io/token`
- 授权 URL-授权端点。默认值：`https://aep-ai-ama.adobe.io/authorize`
- 重定向 URL — Pre-filled 使用 Amazon 快速回传网址。

c. 对于 Service-to-ServiceOAuth，请配置以下字段：

- 客户端 ID — 来自您的 Adobe 开发者控制台 Server-to-Server 凭据的客户端 ID。
- 客户密钥-来自您的 Adobe 开发者控制台 Server-to-Server 凭据的客户端密钥。
- 令牌网址-令牌端点。默认值：`https://aep-ai-ama.adobe.io/token`

d. 对于 API 密钥，请配置以下字段：

- API 密钥 — Adobe API 密钥。
- 电子邮件（可选）-与 API 密钥关联的电子邮件地址。

7. 选择下一步。
8. 如果您选择默认 OAuth 应用程序或自定义 OAuth 应用程序，则会打开 Adobe 授权窗口。查看请求的权限并选择 “允许”。
9. 在 “查看” 页面上，查看连接器的可用操作。选择下一步。
10. 在 “发布” 页面上，选择谁可以访问连接器。您可以为组织中的所有人启用访问权限，也可以搜索特定的团队或群组。
11. 选择发布。

可用操作

设置连接器后，Adobe Marketing Agent 公开的操作即可使用。要查看连接器的当前操作集，请转至 Amazon Quick 控制台中连接器的可用操作视图。

管理和故障排除

要编辑、共享或删除您的连接器，请参阅the section called “管理现有集成”。

身份验证问题

- Sign-in 失败（默认 OAuth 应用程序或自定义 OAuth 应用程序）— 验证您的 Adobe 帐户是否处于活动状态并且可以直接登录 Adobe。对于自定义 OAuth 应用程序，请确认您的 Adobe 开发者控制台应用程序中的重定向 URI 与 Amazon Quick 回传网址相匹配。
- 无效的客户端凭据（自定义 OAuth 应用程序或 Service-to-Service OAuth）-验证客户端 ID 和客户端密钥是否与 Adobe 开发者控制台应用程序中的值相匹配。
- API 密钥身份验证失败 — 确认 API 密钥尚未被撤销，并且它具有您要执行的操作所需的范围。

Airtable 集成

使用 Airtable 操作连接器，你可以通过自然语言直接在 Amazon Quick 中访问 Airtable 平台。您无需离开 Amazon Quick 即可创建和更新记录、管理基础和表、筛选视图以及执行关系数据操作。

Amazon Quick 支持 Airtable 的多种身份验证方法。选择最适合您组织安全要求的方法。

- 默认 OAuth 应用程序-使用 Amazon由托管的 OAuth 应用程序。无需其他凭证。用户直接使用自己的 Airtable 账户进行身份验证。
- 自定义 OAuth 应用程序 — 使用在 Airtable 中注册的客户管理的 OAuth 应用程序。此选项可让您的组织完全控制 OAuth 配置。
- API 密钥 — 使用 Airtable 个人访问令牌进行身份验证。适合个人使用或测试。

有关 Amazon Quick 支持的身份验证方法的更多信息，请参阅the section called “身份验证方法”。

开始前的准备工作

在设置集成之前，请确保您具备以下条件。

- 一个活跃的Airtable账户，可以访问你想要使用的基础和数据。
- 对于自定义 OAuth 应用程序：访问 Airtable 网站上的 Airtable Builder Hub 以注册 OAuth 集成。
- 对于 API 密钥：来自 Airtable 网站上 Airtable Builder Hub 的个人访问令牌。
- 有关 Amazon Quick 订阅要求，请参阅the section called “在控制台中设置集成”。

配置 Airtable

如果您使用的是默认 OAuth 应用程序身份验证，请跳过本节并继续。the section called “在 Amazon Quick 中设置连接器”

要进行自定义 OAuth 应用程序或 API 密钥身份验证，请在配置 Amazon Quick 之前在 Airtable 中完成相应的步骤。

注册 OAuth 集成（自定义 OAuth 应用程序）

在 Airtable Builder Hub 中创建 OAuth 集成，以获取 Amazon Quick 所需的客户证书。

1. 登录 Airtable 网站上的 Airtable Builder Hub，然后选择 O Auth 集成。
2. 选择注册新的 OAuth 集成。
3. 输入集成的名称。
4. 对于 OAuth 重定向网址，请输入来自 Amazon Quick 的重定向网址：`https://{region}.quicksight.aws.amazon.com/sn/oauthcallback`
5. 选择注册集成。
6. 注册后，通过选择 “重新生成客户端密钥” 来生成客户端密钥。
7. 记录以下值。在配置 Amazon Quick 时，您需要它们。
   - 客户端 ID
   - 客户端密钥
8. 在 “范围” 下，选择您的集成所需的权限。有关推荐范围的完整列表，请参阅the section called “推荐瞄准镜”。

创建个人访问令牌（API 密钥）

在 Airtable Builder Hub 中创建个人访问令牌以进行 API 密钥身份验证。

1. 登录 Airtable 网站上的 Airtable Builder Hub，然后选择个人访问令牌。
2. 选择创建令牌。
3. 根据您的用例的需要配置令牌名称、范围和基本访问权限。
4. 复制并安全地存储生成的令牌。您在配置 Amazon Quick 时需要它。

推荐瞄准镜

注册 OAuth 集成或创建个人访问令牌时，请根据要使用的操作配置以下范围。

Airtable 推荐瞄准镜

Scope	说明
data.records:read	读取记录中的数据。
data.records:write	创建、编辑和删除记录。
data.recordComments:read	阅读记录中的评论。
data.recordComments:write	创建、编辑和删除记录评论。
schema.bases:read	阅读基础结构，包括表名和字段类型。
schema.bases:write	编辑基础结构，包括表名和字段类型。
user.email:read	阅读经过身份验证的用户的电子邮件地址。

在 Amazon Quick 中设置连接器

从 “可用” 选项卡连接

如果要使用默认 OAuth 应用程序身份验证，则无需额外配置即可直接从 “可用” 选项卡进行连接。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。
2. 在 “可用” 选项卡上，找到 Airtable，然后选择 Connect。
3. 完成 Airtable 登录流程并授予所请求的权限。

要改为使用自定义 OAuth 应用程序或 API 密钥配置连接器，请使用为团队创建选项卡，如下所述。

从 “为你的团队创建” 选项卡创建

完成所有必需的 Airtable 配置后，请在 Amazon Quick 中创建连接器。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。
2. 选择 “为你的团队创建” 选项卡。
3. 找到并选择 Airtable。

> **Note**
>
> 如果 Airtable 连接器已经存在，则会出现一个包含现有连接器的对话框。要使用现有的连接器，请选择它。要创建新的，请选择 “否，新建”。

4. 输入连接器的名称。（可选）选择 + 添加描述以添加描述。
5. 在 “连接类型” 中，选择 “公共网络”。
6. 对于 OAuth 配置，请选择以下身份验证方法之一并配置必填字段。

   a. 对于默认 OAuth 应用程序：

      无需其他凭证。选择下一步以继续。

   b. 对于自定义 OAuth 应用程序，请配置以下字段：

      - 基本网址（可选）— Airtable API 基本网址。示例：`https://api.airtable.com`
      - 客户端 ID — 来自你的 Airtable OAuth 集成中的客户端 ID。
      - 客户密钥 — 来自你的 Airtable OAuth 集成中的客户端密钥。
      - 令牌网址-令牌端点。示例：`https://airtable.com/oauth2/v1/token`
      - 授权 URL-授权端点。示例：`https://airtable.com/oauth2/v1/authorize`
      - 重定向 URL — Pre-filled 使用 Amazon 快速回传网址。

   c. 对于 API 密钥，请配置以下字段：

      - 基本网址（可选）— Airtable API 基本网址。示例：`https://api.airtable.com`
      - API 密钥 — 您的 Airtable 个人访问令牌。
      - 电子邮件（可选）-与您的Airtable帐户关联的电子邮件地址。

7. 选择下一步。
8. 如果您选择默认 OAuth 应用程序或自定义 OAuth 应用程序，则会打开 Airtab le 授权窗口。查看请求的权限，选择要授予访问权限的基础和工作空间，然后选择授予访问权限。
9. 在 “查看” 页面上，查看连接器的可用操作。选择下一步。
10. 在 “发布” 页面上，选择谁可以访问连接器。您可以为组织中的所有人启用访问权限，也可以搜索特定的团队或群组。
11. 选择发布。

可用操作

设置连接器后，可以执行以下操作。

Airtable 可用操作

类别	处理建议	说明
记录	列出记录	列出带有可选筛选和排序功能的表中的记录。
记录	获取记录	按 ID 检索特定记录。
记录	Batch 创建记录	在表中创建一条或多条新记录。
记录	更新记录	更新现有记录上的字段。
记录	批量更新记录	使用 PATCH 在单个操作中更新多条记录。
记录	Batch Put 记录	使用 PUT 在单个操作中更新多条记录。
评论	列出评论	列出记录中的评论。
评论	创建评论	向记录添加注释。
评论	更新评论	编辑记录中的现有评论。
架构	列出基地	列出经过身份验证的用户可以访问的所有基础。
架构	获取基本架构	检索基础架构，包括表和字段定义。
架构	创建表	在底座中创建新表。
架构	更新表	更新表格属性，例如名称或描述。
架构	创建字段	向表中添加新字段。
架构	更新字段	更新字段属性，例如名称或类型。
附件	创建附件	上传记录的附件。
Users	获取用户信息	检索有关经过身份验证的用户的信息。

> **Note**
>
> 您可以使用的操作取决于经过身份验证的用户可访问的基础和工作区。

管理和故障排除

要编辑、共享或删除您的连接器，请参阅the section called “管理现有集成”。

身份验证问题

- Sign-in 失败（默认 OAuth 应用程序或自定义 OAuth 应用程序）— 验证您的 Airtable 账户是否处于活动状态，并且可以直接在 Airtable 网站上登录 a irtable.co m。对于自定义 OAuth 应用程序，请确认您的 Airtable OAuth 集成中的重定向网址是否与 Amazon Quick 回传网址相匹配。
- 无效的客户端凭证（自定义 OAuth 应用程序）-验证客户端 ID 和客户端密钥是否与 Airtable OAuth 集成中的值相匹配。如果您重新生成了客户端密钥，请在 Amazon Quick 中更新该值。
- API 密钥被拒绝 — 验证您的个人访问令牌是否处于活动状态且具有所需的范围。代币可以在 Airtable Builder Hub 中撤销或过期。
- 权限不足-验证为您的身份验证方法配置的范围是否包含您要使用的操作所需的权限。请参阅the section called “推荐瞄准镜”。

Amazon S3 集成

通过在 Amazon Quick 中集成 Amazon S3，您可以根据存储在 S3 存储桶中的文档创建知识库。此集成支持用于索引和搜索 S3 内容的数据提取功能。

> **Note**
>
> 本指南涵盖了用于创建知识库的 Amazon S3 数据提取集成。有关执行 Amazon S3 操作（例如上传、下载和删除文件）的 Amazon S3 操作连接器，请参阅the section called “Amazon 服务操作连接器”。只有快速自动化才支持 Amazon S3 操作。

您能做什么

Amazon S3 用户可以询问有关存储在其 Amazon S3 存储桶中的内容的问题。例如，用户可以查询文档中的关键发现，在多种文件类型中搜索特定信息，或者分析数据模式。

该集成使用户能够快速访问和理解其 Amazon S3 内容中的信息，无论文件位置或类型如何。它还提供上下文详细信息，例如修改日期和文件元数据，有助于更有效地发现信息并做出更明智的决策。

开始前的准备工作

在设置 Amazon S3 集成之前，请确保您具备以下条件：

- Amazon 具有亚马逊 S3 访问权限的账户。
- 包含要索引的文档的 Amazon S3 存储桶。
- Amazon Quick 企业版订阅。
- 创建 Amazon S3 集成的必要权限。
- 您的管理员必须授予 Amazon Quick 访问您要使用的 Amazon S3 存储桶的权限。有关更多信息，请参阅 the section called “授予亚马逊快速访问亚马逊 S3 存储桶的权限”。

> **Note**
>
> Cross-account 仅在同一 Amazon 区域内支持 Amazon S3 访问权限。

管理员设置

在用户创建 Amazon S3 集成和知识库之前，Amazon Quick 管理员必须完成以下设置任务。

授予亚马逊快速访问亚马逊 S3 存储桶的权限

授予亚马逊快速访问您的组织所需的 Amazon S3 存储桶的权限。无论存储桶位于同一个账户还是不同的 Amazon 账户中，这都适用。

1. 在 Amazon Quick 管理控制台的 “权限” 下，选择Amazon 资源。
2. 在 “允许访问和自动发现这些资源” 下，选中 Amazon S3 复选框。
3. 选择选择 S3 存储桶。
4. 在 “选择 Amazon S3 存储桶” 对话框中，选择与您的存储桶位置相匹配的选项卡：
    - 与@@ 快速账户关联的 S3 存储桶 — 从列表中选择您希望 Amazon Quick 访问的存储桶。默认情况下，选定的存储桶具有只读权限。
    - 您可以访问的 S3 存储桶 Amazon — 对于跨账户存储桶，请确保账户所有者已授权您的账户。选择使用其他存储桶，输入存储桶名称，然后选择添加 S3 存储桶。

5. （可选）对于跨账户存储桶，请选择限制知识库创建者对存储桶的访问权限以限制访问权限，以便只有创建知识库的用户才能使用存储桶。
6. 选择结束。

现在，用户可以在创建知识库期间访问选定的存储桶。

准备 IAM 角色和策略设置

Amazon S3 集成使用 Amazon 身份验证来访问您的 Amazon S3 存储桶。在用户设置集成之前，请准备好您的 IAM 角色和策略配置。

所需的 IAM 权限

请确保您的 Amazon 账户具有以下对 Amazon S3 存储桶的最低权限：

- `s3:GetObject`— 读取存储桶中的对象。
- `s3:ListBucket`— 列出存储桶内容。
- `s3:GetBucketLocation`— 获取存储桶区域信息。
- `s3:GetObjectVersion`— 获取对象版本。
- `s3:ListBucketVersions`— 列出存储桶版本。

配置 Amazon S3 存储桶权限以进行跨账户访问

如果您使用其他 Amazon 账户访问 Amazon S3 存储桶，则必须在源 Amazon 账户中配置 IAM 策略。

配置 Amazon S3 存储桶权限以进行跨账户访问

1. 登录包含 Amazon S3 存储桶的账户的 Amazon 管理控制台。
2. 打开 Amazon S3 控制台，网址为 https://console.aws.amazon.com/s3/。
3. 选择您要授予访问权限的存储桶。
4. 选择 Permissions，然后选择 Bucket Policy。
5. 添加包含以下元素的存储桶策略：
    - `Version`— 设置为 “2012-10-17”
    - `Statement`— 包含政策声明的数组，其中包含：
        - `Sid` – "AllowQuickSuiteS3Access"

- Effect— “允许”
- Principal— 您账户中的 Amazon Amazon Quick 服务角色的 ARN。例如，校长应如下所示： "Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::<quick_account_id>:role/service-role/aws-quicksight-service-role-v0" }
- Action— Amazon S3 权限数组：s3: GetObject、s3: ListBucket、s3:、s3: GetBucketLocation、s3: GetObjectVersion、s3：ListBucketVersions
- Resource— “*”（适用于当前密钥），Amazon S3 存储桶路径应如下所示："Resource": ["arn:aws:s3:::bucket_name"]

6. 选择保存更改。

配置 KMS 密钥权限（如果您的存储桶使用加密）

如果您的 Amazon S3 存储桶使用 Amazon KMS 加密，请完成以下步骤。

配置 KMS 密钥权限

1. 打开 Amazon 密钥管理服务 (Amazon KMS) 控制台，网址为https://console.aws.amazon.com/kms。
2. 选择用于加密您的 Amazon S3 存储桶的 KMS 密钥。
3. 选择 “密钥策略”，然后选择 “编辑”。
4. 在密钥策略中添加包含以下结构元素的声明：
   - Sid – "AllowQuickSuiteKMSAccess"
   - Effect— “允许”
   - Principal— 您账户中的 Amazon Amazon Quick 服务角色的 ARN。例如，校长应如下所示： "Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::<quick_account_id>:role/service-role/aws-quicksight-service-role-v0" }
   - Action— KMS 权限数组：kms: decrypt，kms: DescribeKey
   - Resource— “*”（适用于当前密钥），Amazon S3 存储桶路径应如下所示："Resource": ["arn:aws:s3:::bucket_name"]
5. 选择保存更改。
6. 等待 2-3 分钟，让策略更改传播。

在 Amazon Quick 中配置 Amazon S3 连接器的 VPC 访问权限

VPC 权限可确保 Amazon Quick 只能通过安全的 VPC 或 VPC 终端节点连接访问您的 Amazon S3 存储桶。

必需的政策变更

将此声明添加到您的存储桶访问策略中，以允许 Amazon Quick 通过 VPC 终端节点访问您的存储桶：

```
{
  "Sid": "Allow-Quick-access"       ,
  "Principal": "arn:aws:iam::Quick Account:role/service-role/aws-quicksight-service-
role-v0",
  "Action": "s3:*",
  "Effect": "Allow",
  "Resource": [
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
  ],
  "Condition": {
    "Null": {
      "aws:SourceVpce": "false"
    }
  }
}
```

- 将 amzn-s3-demo-bucket替换为存储桶名称。
- Quick Account用您的 Amazon Quick 账户替换。

该"aws:SourceVpce": "false"条件可确保 Amazon Quick 只能通过 VPC 终端节点访问您的存储桶，从而满足您的安全要求。

拒绝策略

如果您的存储桶的策略通过拒绝策略限制流向特定 VPC 或 VPC 终端节点，则必须撤消此政策，因为拒绝策略优先于允许策略。

例如：

```
{
   "Version":"2012-10-17"       ,
```

```
   "Id": "Policy1415115909152",
   "Statement": [
     {
       "Sid": "Access-to-specific-VPCE-only",
       "Principal": "*",
       "Action": "s3:*",
       "Effect": "Deny",
       "Resource": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
                    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"],
       "Condition": {
         "StringNotEquals": {
           "aws:SourceVpce": "vpce-0abcdef1234567890"
         }
       }
     }
   ]
}
```

应反转为：

```
{
   "Version":"2012-10-17"       ,
   "Id": "Policy1415115909152",
   "Statement": [
     {
       "Sid": "Access-to-specific-VPCE-only",
       "Principal": "*",
       "Action": "s3:*",
       "Effect": "Allow",
       "Resource": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
                    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"],
       "Condition": {
         "StringEquals": {
           "aws:SourceVpce": "vpce-0abcdef1234567890"
         }
       }
     }
   ]
}
```

最佳实践

限制访问您的 Amazon Quick 角色

访问策略应强制要求来电者是你的 Amazon Quick 角色 ARN，或者至少是你的 Amazon Quick 账户。这样可以确保尽管允许 VPC 流量，但呼叫仅来自预期来源。

安全建议

- 将策略限制在您的 Amazon Quick 角色上，以获得最安全的流量
- 定期查看您的存储桶策略，确保它们遵循最低权限原则

通过 IAM 策略分配限制 Amazon S3 存储桶的访问权限

您可以通过创建 IAM 策略并通过 Amazon Quick IAM 策略分配将其分配给特定用户、群组或所有用户，来控制您的 Amazon Quick 用户可以使用哪些 Amazon S3 存储桶来创建知识库。这允许您限制谁可以针对特定的存储分区（包括知识库）创建 ACL-aware 知识库。

> **Note**
>
> 通过 Amazon Quick 分配的 IAM 策略优先于 Amazon 资源级策略。为确保您的访问要求得到满足，请适当配置您的 IAM 策略。

例如，您可以为需要访问存储桶的特定用户分配限制性策略，同时为非 ACL ACL-aware 存储桶的所有用户分配更广泛的策略。

步骤 1：在 IAM 中创建 Amazon S3 访问策略

在 IAM 控制台中创建一个 Amazon IAM 策略，定义用户可以访问哪些 Amazon S3 存储桶来创建知识库。以下示例策略授予对两个特定存储桶的访问权限：

```
{
    "Version": "2012-10-17"       ,
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "s3:ListAllMyBuckets",
            "Resource": "arn:aws:s3:::*"
        },
        {
            "Action": [
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket-1",
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket-2"
            ]
        },
        {
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:GetObjectVersion"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket-1/*",
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket-2/*"
            ]
        },
        {
            "Action": [
                "s3:ListBucketMultipartUploads",
                "s3:GetBucketLocation"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket-1",
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket-2"
            ]
        },
        {
            "Action": [
                "s3:PutObject",
                "s3:AbortMultipartUpload",
                "s3:ListMultipartUploadParts"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket-1/*",
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket-2/*"
            ]
        }
    ]
}
```

将amzn-s3-demo-bucket-1和amzn-s3-demo-bucket-2替换为您想要授予访问权限的 Amazon S3 存储桶的名称。

第 2 步：在 Amazon Quick 中分配策略

创建 IAM 策略后，将其分配给 Amazon Quick 用户或群组。

1. 在 Amazon Quick 管理控制台的 “权限” 下，选择 IAM 策略分配。
2. 选择 “添加新作业”。
3. 输入任务的名称。
4. 在选择 IAM 策略页面上，搜索并选择您在步骤 1 中创建的 IAM 策略。选择下一步。
5. 在分配用户和群组页面上，选择以下选项之一：
   - 选择 “分配给所有用户和群组”，将该策略应用于所有当前和未来的用户。
   - 搜索并选择要向其分配策略的特定用户或组。

   选择下一步。
6. 在 “查看并启用更改” 页面上，验证您的任务详细信息，然后选择 “保存并启用”。

未通过 IAM 策略分配明确授予访问权限的用户将无法访问受限的 Amazon S3 存储桶来创建集成或知识库。

Document-level ACL

您可以使用两种配置方法中的一种在 Amazon S3 知识库级别启用访问控制列表 (ACL)，每种方法均针对不同的用例进行了优化。

> **Important**
>
> Document-level ACL 配置是永久性的。您无法在没有 ACL 支持的情况下创建的知识库中启用 ACL，也无法在启用 ACL 后禁用 ACL。要更改 ACL 配置，请从一开始就使用所需的设置创建一个新的知识库。

> **Note**
>
> 对于 ACL-enabled 知识库，不采集没有关联 ACL 条目的文档。确保每个文档都有通过全局 ACL 文件或其元数据文件定义的 ACL。

全局 ACL 配置文件

创建一个用于定义文件夹级别访问权限的单个集中式文件。这为管理大型文档层次结构中的权限提供了一种简化的方法。这种方法非常适合权限结构稳定的组织。对全局文件的任何更改都需要重新索引整个受影响的前缀，对于包含数千万个文档的知识库，这可能需要几个小时。有关文件格式的信息，请参阅 the section called “全局 ACL 文件结构”。

Document-level 元数据文件

每个文档都有自己的元数据文件，其中包含特定的访问控制信息。这种方法要求您为每个文档创建和维护单独的元数据文件。当权限发生变化时，它可以显著加快索引更新速度，因为只需要对受影响的文档进行重新索引，而不是整个文件夹结构。有关在元数据文件中配置 ACL 的更多信息，请参阅the section called “文档元数据”。

选择最适合您的运营需求的方法：使用全局 ACL 文件进行集中管理以简化管理，或者使用文档级元数据文件进行更快的权限更新和更精细的控制。

定期更新 Amazon S3 ACL 配置以满足贵组织的访问要求，使您的文档级 ACL 保持最新。有关常见最佳实践的更多信息，请参阅the section called “知识库中管理 ACL 的最佳实践”。

全局 ACL 文件结构

全局文件提供文件夹级别的集中访问控制管理。文件中的每个条目都将 Amazon S3 密钥前缀映射到一组 ACL 条目，这些条目适用于该前缀下的所有文档。

全局 ACL json 文件使用以下结构：

```
[
    {
        "keyPrefix": "s3://BUCKETNAME/prefix1/",
        "aclEntries": [
            {
                "Name": "user1@example.com",
                "Type": "USER",
                "Access": "ALLOW"
```

```
            },
            {
                "Name": "group1",
                "Type": "GROUP",
                "Access": "DENY"
            }
        ]
    },
    {
        "keyPrefix": "s3://BUCKETNAME/prefix1/document_1.txt",
        "aclEntries": [
            {
                "Name": "user1@example.com",
                "Type": "USER",
                "Access": "ALLOW"
            },
            {
                "Name": "group1",
                "Type": "GROUP",
                "Access": "DENY"
            }
        ]
    },
    {
        "keyPrefix": "s3://BUCKETNAME/prefix2/",
        "aclEntries": [
            {
                "Name": "user2@example.com",
                "Type": "USER",
                "Access": "ALLOW"
            },
            {
                "Name": "user1@example.com",
                "Type": "USER",
                "Access": "DENY"
            },
            {
                "Name": "group1",
                "Type": "GROUP",
                "Access": "DENY"
            }
        ]
    }
]
```

数组中的每个条目都包含以下字段：

`keyPrefix`

ACL 条目所适用的 Amazon S3 路径前缀。此前缀下的所有文档都继承指定的权限。

`aclEntries`

一组访问控制条目，每个条目都包含以下字段：

- `Name`— 对于`USER`类型，指用户在 Quick 中的电子邮件地址。对于`GROUP`类型，使用 Quick 中的组名。
- `Type` – `USER` 或 `GROUP`。
- `Access` – `ALLOW` 或 `DENY`。

文档元数据

您可以向 Amazon S3 存储桶中的文档添加元数据，以自定义聊天结果并控制文档级访问权限。元数据是关于文档的其他信息，例如其标题、创建日期和访问权限。

Amazon Quick 支持使用引文进行来源归因。如果您指定`_source_uri`元数据字段，聊天结果中的来源归因链接会将用户引导至配置的网址。如果您未指定`_source_uri`，则用户仍然可以通过可在查询时下载文件的可点击引文链接访问源文档。

文档元数据位置

在 Amazon S3 中，每个元数据文件都可与一个已编制索引的文档相关联。您的元数据文件必须与索引文件存储在同一 Amazon S3 存储桶中。在 Amazon Quick 中配置 Amazon S3 集成时，您可以在 Amazon S3 存储桶中为元数据文件指定一个位置。

如果您未指定 Amazon S3 前缀，则您的元数据文件必须与已编入索引的文档存储在相同的位置。如果您为元数据文件指定 Amazon S3 前缀，则这些文件必须位于与已编入索引的文档平行的目录结构中。Amazon Quick 仅在指定目录中查找您的元数据。如果未读取元数据，请检查目录位置是否与元数据的位置相匹配。

以下示例展示了如何将已编入索引的文档位置映射到元数据文件位置。文档的 Amazon S3 密钥将附加到元数据的 Amazon S3 前缀中，然后`.metadata.json`以后缀为构成元数据文件的 Amazon S3 路径。

> **Note**
>
> 组合.metadata.json后的 Amazon S3 密钥、元数据的亚马逊 S3 前缀和后缀的总长度不得超过 1,024 个字符。我们建议您的 Amazon S3 密钥长度少于 1,000 个字符，以考虑将密钥与前缀和后缀组合时出现的额外字符。

Example示例 1：未指定元数据路径

```
Bucket name:
     s3://bucketName
Document path:
     documents
Metadata path:
     none
File mapping
     s3://bucketName/documents/file.txt ->
        s3://bucketName/documents/file.txt.metadata.json
```

Example示例 2：指定元数据路径

```
Bucket name:
     s3://bucketName
Document path:
     documents/legal
Metadata path:
     metadata
File mapping
     s3://bucketName/documents/legal/file.txt ->
        s3://bucketName/metadata/documents/legal/file.txt.metadata.json
```

文档元数据结构

您在 JSON 文件中定义文档元数据本身。该文件必须是没有 BOM 标记的 UTF-8 文本文件。JSON 文件的文件名必须是 <document>.<extension>.metadata.json。在此示例中，document是元数据所应用的文档的名称，extension也是该文档的文件扩展名。在 <document>.<extension>.metadata.json 中，文档 ID 必须是唯一的。

JSON 文件的内容使用以下模板：

```
{
    "DocumentId": "document ID",
    "Attributes": {
        "_authors": ["author of the document"],
        "_category": "document category",
        "_created_at": "ISO 8601 encoded string",
        "_last_updated_at": "ISO 8601 encoded string",
        "_source_uri": "document URI",
        "_version": "file version",
        "_view_count": number of times document has been viewed
    },
    "AccessControlList": [
        {
            "Name": "user1@example.com",
            "Type": "GROUP | USER",
            "Access": "ALLOW | DENY"
        }
    ],
    "Title": "document title",
    "ContentType": "PDF | HTML | MS_WORD | PLAIN_TEXT | PPT | RTF | XML | XSLT |
 MS_EXCEL | CSV | JSON | MD"
}
```

如果您提供元数据路径，请确保元数据目录内的目录结构与数据文件的目录结构完全匹配。

例如，如果数据文件位置在 `s3://bucketName/documents/legal/file.txt`，则元数据文件位置应在 `s3://bucketName/metadata/documents/legal/file.txt.metadata.json`。

所有属性和字段均可选，因此不必包含所有属性。但是，您必须为要包含的每个属性提供一个值；该值不能为空。

`_created_at` 和 `_last_updated_at` 元数据字段是 ISO 8601 编码的日期。例如，2012-03-25 T12:30:10 + 01:00 是 2012 年 3 月 25 日中欧时区下午 12:30（加 10 秒）的 ISO 8601 日期时间格式。

该`AccessControlList`字段是一个可选数组，用于定义文档级访问控制。数组中的每个条目都包含以下字段：

- Name— 对于`USER`类型，指用户在 Quick 中的电子邮件地址。对于`GROUP`类型，使用 Quick 中的组名。

- `Type` – `USER` 或 `GROUP`。
- `Access` – `ALLOW` 或 `DENY`。

> **Note**
>
> 要使用该`AccessControlList`字段，必须在创建知识库时启用文档级 ACL。有关更多信息，请参阅 the section called “Document-level ACL”。

设置和管理 Amazon S3 集成

设置 Amazon S3 集成

管理员完成设置任务后，请按照以下步骤创建您的 Amazon S3 知识库。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择知识。
2. 在 Amazon S3 下，选择添加（加号 + 按钮）。
3. 在 Connect S3 存储桶页面上，选择您的数据源：
   - 要重复使用现有的 Amazon S3 数据源，请从下拉列表中选择该数据源。然后选择 “下一步” 跳至知识库详细信息步骤。
   - 要连接新的 Amazon S3 存储桶，请从下拉列表中选择 + 添加账户。
4. 如果您要连接新的存储桶，请填写连接详细信息：
   - 名称-您的 Amazon S3 集成的描述性名称。
   - S3 存储桶位置 — 选择 Quick Suite 实例账户以在启用 Amazon Quick 的同一 Amazon 账户中访问 Amazon S3 存储桶，或者选择其他 Amazon 账户访问其他账户中的存储桶。
   - S3 存储桶 URL — 包含您的文档的 Amazon S3 存储桶路径。您的 Amazon S3 存储桶必须与您的 Amazon Quick 区域位于同一区域。

   选择下一步。系统会验证您的配置。如果出现错误，请查看错误消息以了解具体的修复步骤。

   > **Note**
   >
   > 如果您收到访问错误，请联系您的管理员以验证您的用户是否拥有 Amazon S3 存储桶所需的权限。

5. 在创建知识库页面上，完成以下操作：

   - 名称-输入知识库的描述性名称。
   - 描述-描述此知识库的用途（可选）。
   - 内容-选择添加所有内容以同步存储桶中的所有内容，或者选择添加特定内容为要包含的文件夹和文件指定 S3 前缀。过滤器区分大小写。

6. 选择 “下一步：其他设置” 以配置 ACL 和元数据选项，或者选择 “创建” 以使用默认设置创建知识库。

7. 在其他设置页面上，配置 ACL 管理和元数据：

   > **Important**
   >
   > 启用或禁用 ACL 的决定必须在创建知识库时作出。完成此步骤后，您无法更改此选项。有关 ACL 的更多信息，请参阅 the section called “Document-level ACL”。

   - 要启用文档级 ACL，请选择 “使用 ACL 控制文档访问权限”。启用后，将显示以下选项：
     - 全局 ACL 文件位置 — 如果您使用全局 ACL 配置文件进行文件夹级别的集中访问控制管理，请输入全局 ACL 文件（例如 acl.json）的 Amazon S3 路径。
     - 元数据文件文件夹位置-如果您使用的是包含 ACL 条目的文档级元数据文件，请输入元数据文件夹的 Amazon S3 路径。
     - 如果您的元数据文件使用 sidecar 方法（存储在与原始文档相同的文件夹中），则可以将两个字段都留空。
   - 即使未启用 ACL，您也可以选择指定元数据文件文件夹的位置。

8. 选择创建。

选择 “创建” 后，数据同步将自动开始。

管理知识库

设置 Amazon S3 集成后，您可以根据您的 Amazon S3 内容创建和管理知识库。

编辑现有知识库

您可以修改现有的 Amazon S3 知识库：

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择知识库。

2. 从列表中选择您的 Amazon S3 知识库。
3. 选择 “操作” 下的三点图标，然后选择 “编辑知识库”。
4. 根据需要更新您的配置设置，然后选择 “保存”。

创建其他知识库

您可以通过同一 Amazon S3 集成创建多个知识库：

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择知识。
2. 从列表中选择您现有的 Amazon S3 集成。
3. 选择 “操作” 下的三点图标，然后选择 “创建知识库”。
4. 配置您的知识库设置，然后选择创建。

有关知识库配置选项的详细信息，请参阅the section called “常用配置设置”。

> **Note**
>
> 当你在 Amazon Quick 中创建知识库时，默认情况下，只有你才能从知识库中获得见解。对于共享内容，您可以通过更新知识库权限为不同的用户和群组提供访问权限。要控制知识库中的文档级访问权限，请参阅。the section called “Document-level ACL”

对 Amazon S3 集成问题进行故障排除

如果您在连接 Amazon S3 存储桶时遇到问题，请查看以下常见原因和解决方案。

文档未出现在 ACL-enabled 知识库中

问题：文档未导入 ACL-enabled 知识库。

解决方案：对于 ACL-enabled 知识库，不采集没有关联 ACL 条目的文档。确认每个文档都有通过全局 ACL 文件或其元数据文件定义的 ACL。有关更多信息，请参阅 the section called “Document-level ACL”。

Cross-account 未配置访问权限

问题：您的管理员未授予使用 Amazon Quick 中其他 Amazon 账户的 Amazon S3 存储桶的权限。

解决方案：请您的管理员授予跨账户 Amazon S3 访问权限。有关更多信息，请参阅 the section called “授予亚马逊快速访问亚马逊 S3 存储桶的权限”。

存储桶不在允许列表中

问题：您尝试访问的存储桶未获得管理员的授权。

解决方案：

- 确认存储桶名称拼写正确。
- 向管理员确认该存储桶是否包含在允许列表中。
- 如有必要，请您的管理员将该存储桶添加到已授权存储桶列表中。

IAM 权限不足

问题：您的 IAM 角色或用户缺少访问 Amazon S3 存储桶所需的权限。

解决方案：

- 验证您的 IAM 策略是否包含所需的 Amazon S3 权限：
  - `s3:GetObject`
  - `s3:ListBucket`
  - `s3:GetBucketLocation`
  - `s3:GetObjectVersion`
  - `s3:ListBucketVersions`
- 检查您自己的存储桶中是否存在任何可能阻止访问的显式拒绝语句。

> **Note**
>
> ARN `arn:aws:iam::account-id:role/service-role/aws-quicksight-service-role-v0` 是未创建自定义角色时使用的默认服务角色。如果存在自定义服务角色，请联系您的管理员获取自定义服务角色 ARN 并使用它来代替默认服务角色。

Cross-region 限制

问题：Amazon S3 存储桶与您的 Amazon Quick 账户或服务位于不同的 Amazon 区域。

解决方案：

- 验证存储桶区域是否与您的 Amazon Quick 服务区域相匹配。
- 使用 Amazon CLI 检查存储桶区域：`aws s3api get-bucket-location --bucket bucket-name`
- 使用与您的服务位于同一区域的存储桶。

其他疑难解答步骤

- 使用 Amazon CLI 测试存储桶的可访问性：

```
aws s3 ls s3://bucket-name --profile your-profile
```

- 查看 CloudTrail 日志中 AccessDenied 是否存在错误，以确定具体的权限问题。
- 检查 Amazon S3 阻止公共访问设置-虽然这些设置通常不会影响经过身份验证的访问，但请确认它们不会干扰您的特定用例。
- 验证存储桶所有权-确保存储桶存在且您的存储桶名称正确。

限制

在 Amazon Quick 中使用 Amazon S3 集成时，请注意以下限制：

- Amazon S3 存储桶必须与您的 Amazon Quick 应用程序位于同一 Amazon 区域。
- 每个文档最多可以有 2,500 个个人用户或群组 ACL 条目。
- 全局 ACL 配置文件的最大大小：100 MB。
- 文档元数据文件最大大小：5 MB。

有关文档级 ACL 限制的更多信息，请参阅。the section called “限制”

Asana 集成

将 Amazon Quick 连接到你的 Asana 工作空间，管理项目、任务和团队协作。您无需离开 Amazon Quick 环境即可创建、更新和管理 Asana 内容。有关 Amazon Quick 订阅要求，请参阅the section called “在控制台中设置集成”。

您能做什么

借助 Asana 集成，您可以通过 Asana API 在您的 Asana 工作空间中执行操作。

动作连接器

通过 Asana API 创建、更新和管理项目、任务和团队分配。

设置 Asana 集成

按照以下步骤将 Amazon Quick 连接到您的 Asana 工作空间。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。
2. 选择 “为你的团队创建” 选项卡。
3. 找到并选择 Asana。
4. 填写以下详细信息：
   - 名称-输入您的 Asana 集成的描述性名称。
   - 描述-描述此集成的目的。
5. 选择连接类型并配置网络类型设置。
6. 根据您选择的身份验证方法配置身份验证设置。
7. 选择创建并继续。
8. 添加要与之共享集成的用户。
9. 单击下一步。

配置身份验证

Asana 集成使用基于用户的自定义的 OAuth 身份验证。配置以下身份验证字段：

- 基本网址-Asana API 基础网址。
- 客户端 ID-您的 Asana OAuth 应用程序客户端 ID。
- 客户端密钥-您的 Asana OAuth 应用程序客户端密钥。
- 授权网址-Asana OAuth 授权端点。
- 重定向网址-您的应用程序的 OAuth 重定向 URI。

所需的 OAuth 作用域

在创建 Asana OAuth 应用程序时，请配置以下范围：

- `tasks:write`-创建和修改任务。
- `tasks:read`-阅读任务信息。
- `workspaces:read`-访问工作空间信息。
- `workspaces.typeahead:read`-在工作区内搜索。
- `stories:read`-阅读任务故事和评论。
- `users:read`-访问用户信息。
- `projects:read`-阅读项目信息。
- `project_templates:read`-访问项目模板。

管理 Asana 集成

您可以为 Asana 集成执行以下管理任务：

- 编辑集成设置-更新身份验证设置或 Asana 配置。
- 共享集成访问权限-将集成提供给其他用户。
- 删除集成-移除集成并撤消身份验证。

Atlassian 融合云集成

使用 Atlassian Confluence Cloud 集成对 Confluence 内容执行操作，或者从 Confluence 空间、页面和博客文章中创建知识库以供搜索和问答。 AI-powered

集成能力

动作连接器

创建和更新 Confluence 页面，并通过 Atlassian API 调用搜索 Confluence 内容。

知识库

为 Confluence 页面、博客文章和空间内容编制索引。然后，Amazon Quick 代理可以搜索和回答有关内容的问题。（可选）启用文档级访问控制，以确保用户只能看到他们有权在 Confluence 中访问的内容中的答案。

Atlassian Confluence 云操作集成

使用 Atlassian Confluence Cloud 操作连接器，通过自然语言直接在 Amazon Quick 中创建、更新和管理 Confluence 页面和空间。

要设置此集成，您需要先在 Atlassian 开发者控制台中创建 OAuth 2.0 (3LO) 应用程序并配置其权限。然后，您可以在 Amazon Quick 中创建集成并将其连接到您的 Atlassian 应用程序。有关 Amazon Quick 支持的身份验证方法的信息，请参阅the section called “身份验证方法”。

开始前的准备工作

在设置集成之前，请确保您具备以下条件。

- Atlassian 融合云。
- 访问 Atlassian 开发者控制台以创建或管理 OAuth 应用程序。
- 有关订阅要求，请参阅the section called “在控制台中设置集成”。

配置 Atlassian 开发者控制台

如果您计划使用用户身份验证 (3LO)，请在配置 Amazon Quick 之前在 Atlassian 开发者控制台中创建 OAuth 2.0 应用程序。在移至 Amazon Quick 控制台之前，请完成以下所有步骤。

如果您计划仅使用服务身份验证（API 密钥），则可以跳过本节继续操作the section called “准备身份验证”。

有关 OAuth 2.0 (3LO) 应用程序的更多信息，请参阅 Atlassian 开发者文档中的 OAuth 2.0 (3LO) 应用程序。

创建 OAuth 2.0 (3LO) 应用程序

Amazon Quick 使用 Atlassian OAuth 2.0 (3LO) 应用程序代表您的用户使用您的 Atlassian Cloud 产品进行身份验证。在配置 Amazon Quick 之前，请在 Atlassian 开发者控制台中创建此应用程序。

1. 打开 Atlassian 开发者控制台，然后使用您的 Atlassian 账户登录。
2. 选择创建，然后选择 OAuth 2.0 集成。
3. 例如*your-app-name* `connector`，在名称中，输入集成的描述性名称。
4. 查看并接受 Atlassian 开发者条款。
5. 选择创建。

配置 权限

创建 OAuth 2.0 应用程序后，添加 Amazon Quick 与你的 Atlassian 产品交互所需的 API 权限。

1. 在 Atlassian 开发者控制台中的应用程序中，选择左侧导航栏中的权限。
2. 找到适用于你的 Atlassian 产品的 API（例如 Jira API 或 Confluence API），然后选择添加。添加 API 后，按钮将变为 “配置”。
3. 选择配置。范围页面打开时会显示经典作用域和精细范围选项卡。
4. 在 “经典范围” 选项卡上，选择 “编辑范围”。选择所需的经典示波器，然后选择保存。
5. 选择 “精细范围” 选项卡，然后选择 “编辑范围”。选择所需的粒度范围，然后选择保存。

有关集成所需的特定范围，请参阅后面的作用域部分。

Confluence 所需的范围

将以下范围添加到您的 OAuth 2.0 应用程序中，以实现 Confluence Cloud 操作集成。

经典瞄准镜

在 “经典范围” 选项卡上，选择 “编辑范围”，然后选择以下范围。

Confluence 动作集成 — 经典范围

Scope	说明
`search:confluence`	搜索 Confluence 内容和空间摘要。

精细瞄准镜

选择 “精细范围” 选项卡，然后选择 “编辑范围”。选择以下范围。

Confluence 操作集成 — 精细范围

Scope	说明
`read:page:confluence`	查看页面内容。
`write:page:confluence`	创建和更新页面。

Scope	说明
`read:space:confluence`	访问空间信息。

配置授权

设置回传网址，以便 Atlassian 可以在用户授权应用程序后将其重定向回 Amazon Quick。

1. 在 Atlassian 开发者控制台中的应用程序中，选择左侧导航栏中的授权。
2. 在 OAuth 2.0 (3LO) 旁边，选择添加。
3. 对于回传网址，请输入`https://region.quicksight.aws.amazon.com/sn/oauthcallback`。例如，*region*替换为部署您的 Amazon Quick 实例的 Amazon 区域`us-east-1`。
4. 选择保存更改。

记录您的凭证

在离开 Atlassian 开发者控制台之前，请确认您具有以下值。您需要它们来配置 Amazon Quick。

1. 在 Atlassian 开发者控制台中的应用程序中，选择左侧导航栏中的设置。
2. 在 “身份验证详细信息” 下，复制 “客户端 ID” 和 “密钥” 值。

来自 Atlassian 开发者控制台的所需凭证

值	在哪里可以找到它
客户端 ID	设置页面，在 “身份验证详情” 下
Secret	设置页面，在 “身份验证详情” 下

准备身份验证

Confluence Cloud 操作连接器支持两种身份验证方法。在配置 Amazon Quick 之前，请收集所需的凭证。

用户身份验证 (3LO)

如果您在上一节中完成了 Atlassian 开发者控制台的设置，则应准备好以下值。在 Amazon Quick 中配置集成时，请输入这些信息。

- 基本网址 — 用于调用 API 的 Confluence 实例网址。这与用户登录的 URL 不同。它类似于以下内容:`https://api.atlassian.com/ex/confluence/yourInstanceId`. 要查找您的实例 ID，请导航至`https://your-domain.atlassian.net/_edge/tenant_info`。
- 客户端 ID — 来自您的 Atlassian OAuth 应用程序的 “设置” 页面。
- 客户端密钥 — 来自您的 Atlassian OAuth 应用程序的 “设置” 页面。
- 代币网址 — `https://auth.atlassian.com/oauth/token`
- 授权网址 — `https://auth.atlassian.com/authorize`
- 重定向网址 — `https://region.quicksight.aws.amazon.com/sn/oauthcallback`

服务认证（API 密钥）

从您的 Confluence 云管理员那里收集以下信息：

- API 密钥 — Confluence API 令牌。
- 基本网址 — 用于调用 API 的 Confluence 实例网址。
- 电子邮件-关联用户帐户电子邮件。

在 Amazon Quick 中设置集成

准备好身份验证凭证后，在 Amazon Quick 中创建集成。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。
2. 选择 “为你的团队创建” 选项卡。
3. 找到并选择 Atlassian Confluence Clou d。
4. 在集成类型页面上，选择在 Atlassian Confluence Cloud 中执行操作，然后选择下一步。
5. 在创建集成表单中，填写以下字段：
   - 名称-您的 Confluence 集成的描述性名称。
   - 描述（可选）-有关如何使用此连接的说明。
   - 连接类型-选择公共网络。
6. 在 “身份验证设置” 下，选择您的身份验证方法并填写必填字段：
   a. 对于用户身份验证，请配置以下字段：

- 基本网址 — 您用于 API 调用的 Confluence 实例网址，格式为。`https://api.atlassian.com/ex/confluence/`*`yourInstanceId`*要查找您的实例 ID，请导航至`https://`*`your-domain`*`.atlassian.net/_edge/tenant_info`。
- 客户端 ID — 来自 Atlassian OAuth 应用程序的 “设置” 页面的客户端 ID。
- 客户密钥 — 来自 Atlassian OAuth 应用程序的 “设置” 页面的密钥。
- 代币网址 — `https://auth.atlassian.com/oauth/token`
- 授权网址 — `https://auth.atlassian.com/authorize`
- 重定向 URL — 此字段已预先填充您的 Amazon Quick 回传网址。

b. 对于服务身份验证，请配置以下字段：

- API 密钥 — Confluence API 令牌。
- 基本网址 — 用于调用 API 的 Confluence 实例网址。
- 电子邮件-关联用户帐户电子邮件。

7. 选择创建并继续。
8. （可选）在共享集成页面上，选择要与之共享集成的用户。

可用操作

设置集成后，可以执行以下操作。

融合云可用操作

处理建议	说明
创建页面	创建新页面。
获取页面	查看所有页面。
Search	使用 CQL 搜索内容。
更新页面	更新页面内容。

管理和故障排除

要编辑、共享或删除您的集成，请参阅the section called “管理现有集成”。

身份验证问题

- 应用程序配置不正确-验证 Atlassian 开发者控制台中的 OAuth 应用程序是否包含所需的范围，并且重定向 URI 是否与您的 Amazon Quick 配置相匹配。
- API 令牌已过期 — 如果使用服务身份验证，请检查 API 令牌是否未过期，并在需要时生成一个新令牌。
- 基本网址不正确 — API 调用的基本网址与 Confluence Cloud 登录网址不同。确认您使用的是 API 网址格式：`https://api.atlassian.com/ex/confluence/`*`yourInstanceId`*。要查找您的实例 ID，请导航至`https://`*`your-domain`*`.atlassian.net/_edge/tenant_info`。

常见错误消息

- **`Access denied. You do not have permission to perform this action`**— 经过身份验证的用户在 Confluence Cloud 中没有所需的权限。请联系您的 Confluence 云管理员以验证并授予相应的权限。
- **`OAuth 2.0 authorization failed`**— 验证在 Atlassian 开发者控制台和 Amazon Quick 中是否正确配置了客户端 ID、客户端密钥和 OAuth 范围。

Atlassian Confluence 云知识库集成

使用 Atlassian Confluence Cloud 知识库集成为 Confluence 内容编制索引，这样 Amazon Quick 代理就可以搜索和回答有关该内容的问题。Amazon Quick 支持 Confluence 知识库的可选文档级访问控制 (ACL)。启用后，用户只能在 Confluence 中看到他们有权访问的文档中的答案。有关更多信息，请参阅 the section called “Document-level 访问控制”。

开始前的准备工作

在设置集成之前，请确保您具备以下条件。

- 一个 Atlassian Confluence 云实例。
- 有关快速订阅的要求，请参阅the section called “在控制台中设置集成”。

如果您计划启用文档级访问控制，则必须在设置过程中提供 Atlassian 管理员凭据。这些凭证允许 Amazon Quick 访问所有用户和群组信息，无论个人的电子邮件可见性设置如何。如果没有管理员凭据，ACL 选项在创建知识库期间不可用。要提供管理员凭证，您需要 Atlassian 组织管理员提供以下信息：

- Atlassian 管理员 API 密钥 — 在 Atlassian 管理员门户中生成的字母数字字符串。
- 组织 ID (UUID)-您的 Atlassian 组织的唯一标识符。登录管理门户后，您可以在浏览器网址中找到此信息:`admin.atlassian.com/o/orgId`.
- 目录 ID (UUID)-您的用户目录的唯一标识符。使用 Atlassian 管理工作区 API 检索此值。

有关获取这些证书的详细步骤，请参阅the section called “获取 Atlassian 管理员证书”。

设置知识库集成

安装向导分为三个步骤：身份验证、知识库创建和其他设置。

对您的账户进行身份验证

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择知识。
2. 在 Kn owle dge 下，选择 Atlassian Confluence Cloud，然后选择添加（加上 “+”）按钮。
3. 在 “创建 Confluence 知识库” 对话框的 “身份验证方法” 下，从 “名称” 下拉列表中选择一个现有的已连接帐户，或者选择 “添加帐户” 来创建新连接。
4. 如果您要添加新账户，请填写以下字段：
   - 名称-连接的描述性名称。
   - 描述（可选）-有关连接的注释。
   - Confluence 网址 — 您的 Atlassian 网站的网址（例如，）。`https://your-site.atlassian.net`
5. （可选）在 “ACL 管理” 下，选择 “使用 Atlassian 管理员凭据提供 Atlassian 管理员凭据”。选中后，输入以下内容：
   - API 密钥 — Atlassian 管理员 API 密钥。
   - 组织 ID (UUID)-您的 Atlassian 组织 ID。
   - 目录 ID (UUID)-您的 Atlassian 用户目录 ID。

> **Important**
>
> 在 “其他设置” 中启用文档级访问控制 (ACL) 需要 Atlassian 管理员凭据。如果没有管理员凭据，ACL 选项将被禁用。知识库创建后无法添加管理员凭据。有关获取这些证书的步骤，请参阅the section called “获取 Atlassian 管理员证书”。

6. 选择下一步。
7. 完成出现的 Confluence 云身份验证弹出窗口。查看请求的权限并选择 “接受” 以授权 Amazon Quick 访问您的 Confluence 内容。

创建知识库

1. 在 “创建知识库” 下，输入知识库的名称。
2. （可选）输入描述，并附上有关如何使用知识库的注释。
3. 在 Confluence 网址下，粘贴要包含的 Confluence 空间、博客或页面的网址。在每个 URL 后面选择 “添加”。

> **Note**
>
> 遵循该结构的网址`https://company.atlassian.net/wiki/spaces/space-key/overview`被视为页面网址，而不是空格网址。要为整个空间编制索引，请使用不带有`/overview`（例如`https://company.atlassian.net/wiki/spaces/space-key`）的空间 URL。

4. 选择 “下一步：其他设置” 以配置访问控制和索引选项，或者选择 “创建” 以使用默认设置创建知识库。

配置其他设置

1. 要启用文档级访问控制，请选择 “使用 ACL 控制文档访问权限”。仅当您在身份验证方法中提供了 Atlassian 管理员凭据时，此选项才可用。启用后，Amazon Quick 会同步来自 Confluence 的访问控制列表，并在查询时验证每个用户的权限。有关访问控制工作原理的更多信息，请参阅the section called “Document-level 访问控制”。

   如果不启用 ACL，则在知识库级别控制访问权限。任何有权访问知识库的人都可以从其中的所有内容中获得见解。启用 ACL 后，将在文档级别控制访问权限。有权访问知识库的用户只能看到他们有权在 Confluence 中访问的文档中的答案。

> **Important**
>
> 创建知识库后，无法更改 ACL 管理。如果需要更改此设置，则必须创建新的知识库。

> **Note**
>
> 如果您未在身份验证方法中提供 Atlassian 管理员凭据，则此选项将被禁用。要启用 ACL，请选择 “返回” 或 “取消向导”，然后使用包含管理员凭据的关联帐户重新启动。

2. 在 “Multi-media 内容”、“文件大小” 和 “文件模式” 下，根据需要配置以下索引选项：
   - 文档中的视觉内容-为视觉内容（例如文档中嵌入的图像和图表）编制索引。
   - 音频文件-索引音频文件附件。
   - 视频文件-索引视频文件附件。
   - 最大单个文件大小-单个附件的最大文件大小（默认值：50 MB）。
3. 选择创建。

受支持的内容类型

- Confluence 页面和博客文章
- 页面和博客文章附件

当您添加 Confluence 空间网址时，Amazon Quick 会抓取该空间内的所有页面和博客文章。有关支持的附件文件类型和大小限制，请参阅the section called “文件大小和内容限制”。

管理知识库

编辑现有知识库

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择知识库。
2. 从列表中选择你的 Confluence Cloud 知识库。
3. 选择 “操作” 下的三点图标，然后选择 “编辑知识库”。
4. 根据需要更新您的配置设置，然后选择 “保存”。

故障排除

要编辑、共享或删除您的集成，请参阅the section called “管理现有集成”。

有关一般知识库疑难解答（包括同步问题和文档丢失），请参阅the section called “疑难解答知识库”。

已屏蔽的 OAuth 应用程序授权

症状：

- 错误消息：“您的网站管理员必须先为 *instance-name* .atlassian.net 网站授权此应用程序，然后该应用程序才能访问您的帐户。”
- 在同意对话框中选择 “接受” 无效。

原因：

您的 Atlassian 站点管理员已屏蔽用户安装的 OAuth 应用程序。启用此设置后，只有站点或组织管理员才能授权新的第三方应用程序。

解决步骤：

使用以下选项之一来解决此问题。

- 选项 1（推荐）：管理员直接授权应用程序

  1. Atlassian 站点管理员导航到 Amazon Quick，然后使用 Confluence Cloud 开始新的知识库设置。
  2. 由于管理员拥有站点级别的权限，因此会出现一个没有错误的干净同意屏幕。
  3. 管理员选择 “接受” 安装应用程序。

  管理员授权该应用程序后，网站上的所有其他用户都可以毫无问题地进行连接。
- 选项 2：暂时允许用户安装应用程序 — 管理员前往 “应用程序” `admin.atlassian.com`、“Atlassian 应用程序”，然后选择第三方和 Mar ketplace 应用程序的链接。在 “设置” 下，找到 “用户安装的应用程序”，然后切换到允许用户使用应用程序。用户授权 Amazon Quick 后，将该设置切换回屏蔽用户应用程序。

> **Important**
>
> 管理员授权适用于每个 Atlassian 站点，而不是每个组织。如果您的公司有多个站点（例如`team-a.atlassian.net`和`team-b.atlassian.net`），则每个站点都需要单独授权。

> **Note**
>
> 当用户安装的应用程序处于解锁状态（选项 2）时，网站上的任何用户都可以授权任何 OAuth 应用程序。 Re-enable 用户连接后立即屏蔽。

身份验证弹出窗口失败

症状：

- 身份验证弹出窗口不会立即出现或关闭。
- 弹出窗口出现，但无法完成 OAuth 流程。

解决步骤：

1. 确认您的浏览器允许来自 Amazon Quick 控制台域的弹出窗口。
2. 确认您的网络可以访问您的 Confluence 云实例。
3. 尝试使用其他浏览器或清除浏览器缓存。

知识库中缺少内容

症状：

- 知识库同步已完成，但未对预期内容编制索引。
- 搜索结果不包括来自特定空间或页面的内容。
- 整个空间中只有一个文档被编入索引。

解决步骤：

1. 验证通过身份验证的 Confluence Cloud 用户是否可以访问您在设置期间选择的空间和页面。
2. 检查所选内容类型是否受支持（页面、博客文章和附件）。
3. 查看知识库配置中的内容选择，确认包含的空格和页面是否正确。
4. 检查你的 Confluence 网址是否有后/overview缀。以结尾的 URL `/wiki/spaces/`*space-key*`/overview` 被视为单页网址，而不是完整空格。如果您打算索引整个空间，请使用不带索引的空间 URL/overview（例如，`https://`*company*`.atlassian.net/wiki/spaces/`*space-key*）。

ACL-related 问题

ACL-enabled 知识库中没有结果

- 当最终用户在第一次查询时出现提示时，请验证他们是否已登录 Confluence。需要登录才能进行实时权限验证。
- 验证最终用户是否有权访问其 Confluence 实例中的相关 Confluence 内容。

同步期间跳过了文档

- 如果同步报告显示状态为 “已跳过” 的项目，请验证身份验证用户是否有权访问知识库中包含的 Confluence 空间和页面。
- 有关验证文档访问权限的更多信息，请参阅the section called “检查文档访问权限（ACL 验证）”。

Document-level 访问控制

Confluence Cloud 知识库可以选择支持文档级访问控制。启用后，Amazon Quick 会在每次抓取期间同步来自 Confluence 的访问控制列表 (ACL)，并在查询时验证每个用户的权限。用户只能在 Confluence 中看到他们有权访问的文档中的答案。

工作原理

当用户查询使用启用 ACL 管理的 Confluence 知识库的 Amazon Quick 代理时，系统会分两个阶段实施访问控制：

1. Pre-retrieval 筛选 — Amazon Quick 对向量索引执行语义搜索，以找到最相关的文档段落。系统会应用在上次抓取期间从 Confluence 同步的访问控制列表。这将生成一套初步的候选人文件。
2. Real-time 验证 — 系统通过检查查询用户在 Confluence 中的当前访问权限来实时验证候选文档。只有用户当前有权访问的文档才会出现在响应中。

这种两阶段方法提供了文档级访问控制，即使 Confluence 权限在两次同步之间发生变化，该控制也能保持最新状态。

Amazon Quick 会抓取以下 Confluence ACL 资源：

- 空间-默认情况下，空间权限适用于空间中的所有文档。
- 页面-可以将页面限制为特定的用户和群组。嵌套页面继承父页面的限制，并且可以有自己的限制。
- 博客-博客文章可以仅限于空间中的特定用户和群组。

- 附件-附加到页面或博客文章的文件继承其父文档的访问控制。

启用 ACL 管理

您可以在创建知识库的过程中在 “其他设置” 步骤中配置 ACL 管理。选中 “使用 ACL 控制文档访问权限” 复选框将其启用。此选项需要 Atlassian 管理员凭据，这些凭据是在身份验证方法步骤中提供的。如果没有管理员凭据，ACL 选项将被禁用。

> **Important**
>
> 创建知识库后，您无法更改 ACL 管理。如果需要更改此设置，则必须创建新的知识库。

Atlassian 管理员凭证允许 Amazon Quick 访问您的 Confluence 实例中的所有用户和群组信息，无论个人的电子邮件可见性设置如何。有关从 Atlassian 组织获取管理员凭证的步骤，请参阅。the section called “获取 Atlassian 管理员证书”有关知识库设置步骤，请参阅the section called “对您的账户进行身份验证”。

有关 ACL 最佳实践的更多信息，请参阅the section called “知识库中管理 ACL 的最佳实践”。

Real-time 访问验证

当用户提交涉及 ACL-enabled Confluence 知识库内容的查询时，Amazon Quick 会实时验证用户的访问权限：

1. 用户在快速聊天助手中提问。
2. 如果答案涉及 ACL-enabled知识库中的 Confluence 内容，Quick 会提示用户登录 Confluence。
3. 用户使用其 Confluence 电子邮件和密码登录并接受授权对话框。
4. Quick 使用用户的凭证通过 Confluence API 实时验证对每个候选文档的访问权限。
5. 只有用户当前有权在 Confluence 中访问的文档才会出现在响应中。

登录是一次性步骤。登录后，用户在会话到期后才会再次收到提示。

> **Note**
>
> 如果实时权限验证失败（例如，如果 Confluence API 暂时不可用），则用户会看到一条错误消息，提示他们重试。Amazon Quick 不会回退到缓存权限，必须进行实时验证才能确保访问控制的准确性。

获取 Atlassian 管理员证书

要在 Confluence 知识库设置期间提供 Atlassian 管理员证书，您的 Atlassian 组织管理员必须完成以下步骤。

获取您的 API 密钥和组织 ID

1. 使用管理员权限登录 Atlassian 管理门户。
2. 打开组织的 Administration 应用程序。网址应如下所示:`https://admin.atlassian.com/o/ORGANIZATION-UUID/overview`.
3. 从 URL 中复制组织 ID。
4. 选择设置，然后选择 API 密钥。
5. 选择创建 API 密钥。
6. 为 API 密钥选择以下范围：
   - `read:directories:admin`
   - `read:workspaces:admin`
7. 复制并保存组织 ID 和 API 密钥。

> **Note**
>
> API 密钥过期。请监控过期日期，并在密钥过期之前更新您的数据来源凭证。

获取目录 ID

使用 Atlassian 管理工作区 API 检索您的目录 ID。

1. 运行以下命令，*ORGANIZATION-ID*替换为您的组织 ID 和 *API-KEY* API 密钥：

```
curl --request POST \
  --url 'https://api.atlassian.com/admin/v2/orgs/ORGANIZATION-ID/workspaces' \
  --header 'Authorization: Bearer API-KEY' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "query": {
      "field": {
        "name": "attributes.type",
```

```
        "values": ["confluence"]
      }
    },
    "limit": 20
  }'
```

此查询仅将结果筛选到 Confluence 工作空间，因此您无需翻阅所有工作空间类型。

2. 在 API 响应中，找到与您的 Confluence Cloud 实例匹配的工作区条目。验证工作空间名称是否与您的实例匹配。
3. 复制该`attributes`部分中的`directory`值。这是您的目录 ID。

有关 Atlassian 管理员 API 范围的更多信息，请参阅 Atlassian API 范围文档。有关 API 的详细信息，请参阅 Atlassian 管理员工作区 API 参考。

限制

- 需要 Atlassian 管理员凭证 — Document-level 访问控制需要 Atlassian 管理员凭证，这些凭据必须在知识库设置期间提供。没有管理员凭据就无法启用 ACL，也无法在创建知识库后添加管理员凭证。
- Real-time 必须进行验证 — Amazon Quick 总是在查询 ACL-enabled 知识库时执行实时权限检查。如果 Confluence API 不可用，则涉及 ACL-protected 内容的查询会返回错误，而不是回退到缓存的权限。

有关 ACL 的一般限制和最佳实践，包括 ACL 永久性、研究兼容性和电子邮件地址管理，请参阅the section called “知识库中管理 ACL 的最佳实践”。

后续步骤

要验证文档级访问控制并解决权限问题，请参阅。the section called “检查文档访问权限（ACL 验证）”有关设置 Confluence 知识库集成的信息，请参阅。the section called “设置知识库集成”

Atlassian Jira 云集成

使用 Atlassian Jira Cloud 操作连接器，通过自然语言直接在 Amazon Quick 中创建、更新、搜索和管理 Jira 事务、项目、冲刺和用户。

设置此集成涉及两个步骤。首先，在 Atlassian 开发者控制台中创建 OAuth 2.0 (3LO) 应用程序并配置其权限。然后，您可以在 Amazon Quick 中创建集成并将其连接到您的 Atlassian 应用程序。有关 Amazon Quick 支持的身份验证方法的信息，请参阅the section called “身份验证方法”。

开始前的准备工作

在设置集成之前，请确保您具备以下条件。

- Atlassian Jira Cloud。
- 访问 Atlassian 开发者控制台以创建或管理 OAuth 应用程序。
- 有关订阅要求，请参阅the section called “在控制台中设置集成”。

配置 Atlassian 开发者控制台

如果您计划使用用户身份验证 (3LO)，请在配置 Amazon Quick 之前在 Atlassian 开发者控制台中创建 OAuth 2.0 应用程序。在移至 Amazon Quick 控制台之前，请完成以下所有步骤。

如果您计划仅使用服务身份验证（API 密钥），则可以跳过本节继续操作the section called “在 Amazon Quick 中设置集成”。

有关 OAuth 2.0 (3LO) 应用程序的更多信息，请参阅 Atlassian 开发者文档中的 OAuth 2.0 (3LO) 应用程序。

创建 OAuth 2.0 (3LO) 应用程序

Amazon Quick 使用 Atlassian OAuth 2.0 (3LO) 应用程序代表您的用户使用您的 Atlassian Cloud 产品进行身份验证。在配置 Amazon Quick 之前，请在 Atlassian 开发者控制台中创建此应用程序。

1. 打开 Atlassian 开发者控制台，然后使用您的 Atlassian 账户登录。
2. 选择创建，然后选择 OAuth 2.0 集成。
3. 例如*`your-app-name`* `connector`，在名称中输入集成的描述性名称。
4. 查看并接受 Atlassian 开发者条款。
5. 选择创建。

配置 权限

创建 OAuth 2.0 应用程序后，添加 Amazon Quick 与你的 Atlassian 产品交互所需的 API 权限。

1. 在 Atlassian 开发者控制台中的应用程序中，选择左侧导航栏中的权限。
2. 找到适用于你的 Atlassian 产品的 API（例如 Jira API 或 Confluence API），然后选择添加。添加 API 后，按钮将变为 “配置”。

3. 选择配置。范围页面打开时会显示经典作用域和精细范围选项卡。
4. 在 “经典范围” 选项卡上，选择 “编辑范围”。选择所需的经典示波器，然后选择 “保存”。
5. 选择 “精细范围” 选项卡，然后选择 “编辑范围”。选择所需的粒度范围，然后选择 “保存”。

有关集成所需的特定范围，请参阅后面的作用域部分。

配置 API 权限

将以下范围添加到你的 OAuth 2.0 应用程序中，以实现 Jira Cloud 操作集成。

经典瞄准镜

在 “经典范围” 选项卡上，选择 “编辑范围”，然后选择以下范围。

Jira 动作集成 — 经典范围

Scope	说明
`read:jira-work`	阅读 Jira 项目和事务数据，搜索议题以及与议题相关的对象，例如附件和工作日志。
`manage:jira-project`	创建和编辑项目设置并创建新的项目级对象（例如，版本和组件）。
`manage:jira-configuration`	采取 Jira 管理操作（例如，创建项目和自定义字段、查看工作流程、管理事务链接类型）。
`read:jira-user`	在 Jira 中查看用户有权访问的用户信息，包括用户名、电子邮件地址和头像。
`write:jira-work`	在 Jira 中创建和编辑议题，以用户身份发表评论，创建工作日志，删除议题。
`manage:jira-webhook`	获取、注册、刷新和删除动态声明的 Jira Webhook。

精细瞄准镜

选择 “精细范围” 选项卡，然后选择 “编辑范围”。使用搜索栏查找以下范围。例如，搜索`sprint:jira-software`以查找与冲刺相关的范围。

Jira 操作集成 — 精细范围

Scope	说明
`read:board-scope:jira-software`	阅读主板配置。
`read:sprint:jira-software`	阅读冲刺信息。
`write:sprint:jira-software`	创建和修改冲刺。
`delete:sprint:jira-software`	删除冲刺。
`write:board-scope:jira-software`	管理主板配置。
`read:project:jira`	阅读项目详情。

配置授权

设置回传网址，以便 Atlassian 可以在用户授权应用程序后将其重定向回 Amazon Quick。

1. 在 Atlassian 开发者控制台中的应用程序中，选择左侧导航栏中的授权。
2. 在 OAuth 2.0 (3LO) 旁边，选择添加。
3. 对于回传网址，请输入`https://`*`region`*`.quicksight.aws.amazon.com/sn/oauthcallback`。例如，*`region`*替换为部署您的 Amazon Quick 实例的 Amazon 区域`us-east-1`。
4. 选择保存更改。

记录您的凭证

在离开 Atlassian 开发者控制台之前，请确认您具有以下值。您需要它们来配置 Amazon Quick。

1. 在 Atlassian 开发者控制台中的应用程序中，选择左侧导航栏中的设置。
2. 在 “身份验证详细信息” 下，复制 “客户端 ID” 和 “密钥” 值。

来自 Atlassian 开发者控制台的所需凭证

值	在哪里可以找到它
客户端 ID	设置页面，在 “身份验证详情” 下
Secret	设置页面，在 “身份验证详情” 下

在 Amazon Quick 中设置集成

准备好身份验证凭证后，在 Amazon Quick 中创建集成。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择 “连接器”。
2. 选择 “为你的团队创建” 选项卡。
3. 找到并选择 Atlassian J ira Cloud。
4. 在创建集成向导中，填写以下字段：
   - 名称-您的 Jira 集成的描述性名称。
   - 描述（可选）-有关如何使用此连接的说明。
   - 连接类型-选择公共网络。
5. 在 “身份验证设置” 下，选择您的身份验证方法并填写必填字段：
   a. 对于用户身份验证，请配置以下字段：
      - 基本网址 — 您的 Jira 实例用于 API 调用的网址。这与用户登录的 URL 不同。它类似于以下内容:`https://api.atlassian.com/ex/jira/yourInstanceId`. 要查找您的实例 ID，请导航至`https://your-domain.atlassian.net/_edge/tenant_info`。
      - 客户端 ID — 来自 Atlassian OAuth 应用程序的 “设置” 页面的客户端 ID。
      - 客户密钥 — 来自 Atlassian OAuth 应用程序的 “设置” 页面的密钥。
      - 代币网址 — `https://auth.atlassian.com/oauth/token`
      - 授权网址 — `https://auth.atlassian.com/authorize`
      - 重定向 URL — 此字段已预先填充您的 Amazon Quick 回传网址。
   b. 对于服务身份验证，请配置以下字段：
      - API 密钥 — Jira API 令牌。
      - 基本网址 — 您的 Jira 实例用于 API 调用的网址。

- 电子邮件-关联用户帐户电子邮件。

6. 选择创建并继续。
7. （可选）在共享集成页面上，选择要与之共享集成的用户。

> **Important**
>
> 即使 API 令牌被撤销或配置不当，Jira Cloud 也可能返回 HTTP 200 成功响应。有关更多信息，请参阅 JRACLOUD-82932。如果您的集成似乎成功连接，但操作意外失败，请验证您的 API 令牌是否有效且未被撤销。

可用操作

设置集成后，可以执行以下操作。

Jira Cloud 的可用操作

处理建议	说明
添加附件	为议题添加附件。
添加评论	添加新评论。
更改问题状态	更改议题的任务状态。
创建问题	创建新议题或子任务。
创建项目	创建新项目。
创建冲刺	在项目中创建冲刺。
删除评论	移除评论。
删除问题	删除项目中的议题。
删除项目	移除项目。
删除 Sprint	删除项目中的冲刺。
编辑问题	修改问题。

处理建议	说明
查找用户	搜索 Jira 用户。
获取所有标签	查看所有标签。
获取所有用户	列出所有 Jira 用户。
获取附件内容	查看附件的内容。
获取评论	查看问题评论。
获取问题	查看项目中某个问题的详细信息。
获取项目的问题类型	查看项目问题类型。
获取优先级	查看问题优先级。
获取项目	查看项目详情。
开始冲刺吧	查看项目中冲刺的详细信息。
将议题移至待办事项列表	将议题移至待办事项列表。
将问题移至 Sprint 并进行排名	将议题分配给冲刺。
搜索问题	搜索问题。
搜索项目	查找可见的项目。
搜索状态	搜索问题状态。
更新评论	编辑评论。
更新项目	修改项目。
更新 Sprint	更新冲刺详情。

> **Note**
>
> 您可以使用的操作取决于您的 Jira Cloud 实例中配置的权限和身份验证方法。

管理和故障排除

要编辑、共享或删除您的集成，请参阅the section called “管理现有集成”。

身份验证问题

- 应用程序配置不正确-验证 Atlassian 开发者控制台中的 OAuth 应用程序是否包含所需的范围，并且重定向 URI 是否与您的 Amazon Quick 配置相匹配。
- API 令牌已过期或已撤销 — 如果使用服务身份验证，请检查 API 令牌是否已过期或已撤销。由于已知的 Jira Cloud 行为 (JRACLOUD-82932)，即使使用无效的令牌，集成也可能看起来成功连接。
- 基本网址不正确 — API 调用的基本网址与 Jira Cloud 登录网址不同。确认您使用的是 API 网址格式：`https://api.atlassian.com/ex/jira/yourInstanceId`。要查找您的实例 ID，请导航至`https://your-domain.atlassian.net/_edge/tenant_info`。

常见错误消息

- **`Access denied. You do not have permission to perform this action`**— 经过身份验证的用户在 Jira Cloud 中没有所需的权限。请联系您的 Jira Cloud 管理员以验证并授予相应的权限。
- **`OAuth 2.0 authorization failed`**— 验证在 Atlassian 开发者控制台和 Amazon Quick 中是否正确配置了客户端 ID、客户端密钥和 OAuth 范围。

bambooHR 集成

将 Amazon Quick 连接到你的 BambooHR 系统，管理员工数据、休假申请和人力资源流程。您无需离开 Amazon Quick 环境即可创建、更新和管理人力资源内容。有关 Amazon Quick 订阅要求，请参阅the section called “在控制台中设置集成”。

您能做什么

通过集成 BambooHR，你可以通过 BambooHR API 在 BambooHR 系统中执行操作。

动作连接器

通过 BambooHR API 创建、更新和管理员工记录、休假申请和其他人力资源流程。

设置 bambooHR 集成

按照以下步骤将 Amazon Quick 连接到你的 BambooHR 系统。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。
2. 选择 “为你的团队创建” 选项卡。
3. 找到并选择 BambooHR。
4. 完成整合详情：
   - 名称-输入您的 BambooHR 集成的描述性名称。
   - 描述（可选）-描述此集成的目的。
5. 选择连接类型（用户或服务身份验证）。
6. 根据身份验证方法完成连接设置：
   - 对于用户身份验证 (OAuth)：
     - 基本网址 ——你的 BambooHR 实例网址。
     - 客户端 ID-OAuth 客户端标识符。
     - 客户端密钥-OAuth 客户端密钥。
     - 令牌网址-OAuth 令牌端点。
     - 身份验证网址-OAuth 授权端点。
     - 重定向网址-OAuth 回传网址。

     必需的 OAuth 范围：在创建 BambooHR OAuth 应用程序时，请配置您的用例所需的范围。常见的作用域包括：
     - `employee`-访问员工信息。
     - `employee.write`-写下员工信息。
     - `time_off`-访问休假信息。
     - `time_off.write`-注销休假信息。
     - `company:info`-访问公司信息。
     - `payroll`-访问工资数据。

> **Note**
>
> 可能需要额外的范围，具体取决于您计划使用的特定 BambooHR 操作。有关可用作用域的完整列表，请咨询您的 BambooHR 管理员。

- 对于服务身份验证（API 密钥）：
  - 基本网址 ——你的 BambooHR 实例网址。
  - API 密钥 ——你的 BambooHR API 密钥。
  - 电子邮件-与 API 密钥关联的电子邮件地址。

7. 选择创建并继续。
8. 选择要与之共享集成的用户。
9. 单击下一步。

管理 bambooHR 集成

您可以为 BambooHR 集成执行以下管理任务：

编辑集成设置

要修改您的 BambooHR 集成设置，请执行以下操作：

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。
2. 从连接器列表中选择 BambooHR。
3. 从列表中选择您的集成，然后选择编辑。
4. 根据需要修改您的集成设置。
5. 选择保存更改。

共享集成

您可以与组织中的其他用户共享您的 BambooHR 操作连接器。

1. 在 BambooHR 集成详细信息页面中，选择共享。
2. 配置您的共享选项和权限级别。
3. 选择共享集成。

删除集成

要永久删除你的 BambooHR 集成，请执行以下操作：

1. 在 BambooHR 集成详细信息页面中，选择删除。
2. 查看删除的影响，包括使用此集成的所有工作流程或自动化。
3. 键入集成名称以确认删除。
4. 选择删除集成。

接下来会发生什么

完成设置后，您的 BambooHR 集成将出现在集成列表中。您可以在 Amazon Quick 工作流程、自动化和 AI 代理中使用它来执行 HR-related 任务。

BambooHR 集成疑难解答

如果您在 BambooHR 集成中遇到问题，请尝试以下解决方案：

身份验证失败次数

验证您的 BambooHR 凭证是否正确，以及 API 密钥或 OAuth 应用程序是否具有必要的权限。

连接超时

检查你的 BambooHR 实例 URL 是否正确且可从 Amazon Quick 访问。

权限错误

确保经过身份验证的用户或 API 密钥具有在 BambooHR 中执行所请求的人力资源操作所需的权限。

操作执行失败

查看操作参数并确保它们与 BambooHR API 调用的预期格式相匹配。

盒子集成

使用 Box 集成对 Box 内容执行操作，或者从 Box 文件和文件夹创建知识库以供 AI-powered 搜索和问答。

集成能力

Box 集成提供两种连接器类型。

动作连接器

使用 Box AI 功能、管理文件和文件夹，并通过自然语言直接在 Amazon Quick 中整理中心中的内容。

知识库

索引框文件和文件夹。然后，Amazon Quick 代理可以搜索和回答有关内容的问题。

盒子动作集成

借助 Box 操作连接器，您可以直接在 Amazon Quick 中使用自然语言访问 Box AI 功能、管理文件和文件夹以及整理中心中的内容。

Amazon Quick 支持 Box Agent 的以下身份验证方法。

- 默认 OAuth 应用程序-使用 Amazon由托管的 OAuth 应用程序。无需其他凭证。您可以直接使用您的 Box 帐户进行身份验证。
- 自定义 OAuth 应用程序-使用在 Box 开发者控制台中注册的客户管理的 OAuth 2.0 应用程序。此选项可让您的组织完全控制 OAuth 配置。

有关 Amazon Quick 支持的身份验证方法的更多信息，请参阅the section called “身份验证方法”。

开始前的准备工作

在设置集成之前，请确保您具备以下条件。

- 一个有权访问文件和文件夹的 Box 账户。
- 对于自定义 OAuth 应用程序：访问 Box 开发者控制台以创建自定义应用程序。有关更多信息，请参阅 Box 文档中的 OAuth 2.0 设置。
- 有关 Amazon Quick 订阅要求，请参阅the section called “在控制台中设置集成”。

在 Amazon Quick 中设置连接器

从 “可用” 选项卡连接

如果要使用默认 OAuth 应用程序身份验证，则无需额外配置即可直接从 “可用” 选项卡进行连接。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。
2. 在 “可用” 选项卡上，找到 Box Agent，然后选择 Connect。

3. 完成 Box 登录流程并授予所请求的权限。

要改为使用自定义 OAuth 应用程序配置连接器，请使用为团队创建选项卡，如下所述。

从 “为你的团队创建” 选项卡创建

如果您使用自定义 OAuth 应用程序身份验证，请在配置 Amazon Quick 之前在 Box 开发者控制台中创建自定义应用程序。有关设置说明，请参阅 Box 文档中的 OAuth 2.0 设置。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。
2. 选择 “为你的团队创建” 选项卡。
3. 找到并选择 Box Agent。

> **Note**
>
> 如果 Box Agent 连接器已经存在，则会出现一个包含现有连接器的对话框。要使用现有的连接器，请选择它。要创建新的，请选择 “否，新建”。

4. 输入连接器的名称。（可选）选择 + 添加描述以添加描述。
5. 对于连接类型，请选择公共网络。
6. 对于 OAuth 配置，请选择以下选项之一：

   a. 对于默认 OAuth 应用程序：

      无需其他凭证。选择下一步以继续。

   b. 对于自定义 OAuth 应用程序，请配置以下字段：

      - 基本网址（可选）— Box API 基础网址。示例：`https://mcp.box.com`
      - 客户端 ID — 来自您的 Box 应用程序的客户端 ID。
      - 客户密钥 — 来自您的 Box 应用程序的客户机密钥。

7. 选择下一步。
8. 将打开 Box 授权窗口。查看请求的权限，然后选择 “向 Box 授予访问权限”。
9. 在 “查看” 页面上，查看连接器的可用操作。选择下一步。
10. 在 “发布” 页面上，选择谁可以访问连接器。您可以为组织中的所有人启用访问权限，也可以搜索特定的团队或群组。
11. 选择发布。

可用操作

设置连接器后，可以执行以下操作。

Box Agent 可用操作

类别	处理建议	说明
AI	人工智能问答 (Hub)	使用 Box AI 向 Box Hub 提问。
AI	AI 问答（单文件）	使用 Box AI 向单个文件提问。
AI	AI 问答（多个文件）	使用 Box AI 向多个文件提问。
AI	AI 提取物（自由格式）	使用自由格式的 Box AI 从文件中提取元数据。
AI	AI 提取（结构化）	根据自定义字段或元数据模板使用 Box AI 从文件中提取结构化元数据。
文件	获取文件内容	对于小于 50 MB 的文件，以文本格式提取并返回文件内容。
文件	获取文件详情	获取全面的文件信息，包括元数据、权限和版本详细信息。
文件	更新文件属性	更新文件元数据，包括名称、描述、标签和集合。
文件	上传文件	将新文件上传到 Box。
文件	上传文件版本	上传现有文件的新版本。
文件	搜索文件	使用支持元数据过滤器和文件扩展名筛选的关键字搜索文件。
文件夹	Create Folder	在 Box 中创建一个新文件夹。
文件夹	获取文件夹详情	检索全面的文件夹信息，包括元数据和协作设置。
文件夹	列出文件夹内容	列出文件夹中的文件、文件夹和 Web 链接。
文件夹	更新文件夹属性	更新文件夹元数据，包括名称、描述、标签和收藏夹。

类别	处理建议	说明
文件夹	搜索文件夹	使用关键字匹配按名称搜索文件夹。
集线器	创建中心	创建用于组织内容的新中心。
集线器	获取集线器详情	检索有关特定集线器的信息。
集线器	获取中心物品	检索中心内的项目，包括文件、文件夹和 Web 链接。
集线器	列出集线器	列出当前用户可以访问的所有集线器。
集线器	更新中心	更新集线器的标题或描述。
集线器	将物品添加到中心	向中心添加文件、文件夹或 Web 链接。
评论和任务	创建文件评论	在文件上创建新评论。
评论和任务	列出文件评论	列出对文件的所有评论。
评论和任务	列出任务	列出与文件关联的所有任务。
Users	我是谁	返回有关当前已通过身份验证的用户的信息。

管理和故障排除

有关编辑、共享或删除连接器的说明，请参阅the section called “管理现有集成”。

- 身份验证弹出窗口失败 — 确认您的浏览器允许来自 Amazon Quick 控制台域的弹出窗口。
- 无效的客户端凭证（自定义 OAuth 应用程序）-验证客户端 ID 和客户端密钥是否与 Box 开发者控制台应用程序中的值相匹配。
- 权限不足-验证您的 Box 帐户是否有权访问您尝试访问的文件、文件夹或集线器。

Box 知识库集成

使用 Box 知识库集成为 Box 内容编制索引，这样 Amazon Quick 代理就可以搜索和回答相关问题。您可以同步您有权访问的所有 Box 内容，也可以选择特定的 Box 文件夹和文件。您还可以在需要时配置高级索引设置。

⚠ 访问控制限制

此用户管理的设置不支持文档级访问控制 (ACL)。ACL 是控制哪些用户可以访问特定文档的机制。

开始前的准备工作

在设置集成之前，请确保您具备以下条件。

- 一个 Box 帐户，可以访问您要包含在知识库中的文件和文件夹。
- 有关快速订阅的要求，请参阅the section called “在控制台中设置集成”。

设置知识库集成

安装向导分为两个步骤：创建知识库和配置可选的其他设置。

创建知识库

1. 登录 Amazon Quick 控制台，然后选择 Knowled g e。
2. 在知识库下，找到 Box，然后选择添加 (+) 图标。
3. 在 “创建 Box 知识库” 对话框的 “已连接帐户” 下，选择 “登录 Box”。完成 Box 登录流程并授予所请求的权限。

   Note

   Box 知识库集成使用默认 OAuth 应用程序身份验证。您可以直接使用您的 Box 账户进行身份验证，无需其他凭证。
4. 在创建知识库下，输入知识库的名称。
5. （可选）输入描述，并附上有关如何使用知识库的注释。
6. 在 “内容” 下，选择要包含的箱子内容：
   - 添加所有内容-包括您有权访问的所有 Box 内容。
   - 添加特定内容-仅包括您指定的 Box 文件夹和文件。在 Box 文件或文件夹 URL 字段中，输入 Box 文件或文件夹 URL（例如`https://app.box.com/file/987654321`），然后选择 “添加”。对要包含的每个 URL 重复此操作。
7. 选择 “下一步：其他设置” 来配置索引选项，或者选择 “创建” 以使用默认设置创建知识库。

配置其他设置

在其他设置（可选）步骤中，可以在Multi-media 内容、文件大小和文件模式下配置索引选项。

在 “高级索引” 下，根据需要配置以下选项：

- 文档中的视觉内容-提取和索引可视内容，例如文档中嵌入的图像和图表。默认情况下，此选项处于启用状态。
- 音频文件-对音频文件进行转录和索引。
- 视频文件-对视频文件进行转录和索引。
- 最大单个文件大小-单个文件的最大文件大小，以 MB 为单位（默认值：500 MB）。

选择 “创建” 以创建知识库。选择 “创建” 后，数据同步将自动开始。

管理知识库

编辑现有知识库

1. 登录 Amazon Quick 控制台，然后选择知识库。
2. 从列表中选择您的 Box 知识库。
3. 选择 “操作” 下的 “更多选项” 图标 (‹)，然后选择 “编辑知识库”。
4. 根据需要更新您的配置设置，然后选择 “保存”。

对 Box 知识库集成进行故障排除

要编辑、共享或删除您的集成，请参阅the section called “管理现有集成”。

有关一般知识库疑难解答（包括同步问题和文档丢失），请参阅the section called “疑难解答知识库”。

Canva 集成

通过在 Amazon Quick 中集成 Canva，您可以通过 MCP 服务器连接创建、编辑和管理设计和视觉内容。这种集成为设计操作和内容创建提供了动作功能。

您能做什么

Canva 集成通过 MCP 服务器连接提供操作连接器功能：

- 使用模板创建新设计

- 编辑现有设计和演示文稿
- 管理设计资产和媒体
- 以各种格式导出设计
- 与团队成员共享设计并协作

可用的工具

Canva MCP 服务器通常提供以下工具：

- `comment-on-design`-在 Canva 设计上添加评论。您需要提供设计 ID 和消息文本。评论将添加到设计中，所有有权访问该设计的用户均可见。
- `create-design-from-candidate`-根据一代求职者 ID 创建新的 Canva 设计。这会将候选 AI-generated 设计转换为可编辑的 Canva 设计。如果成功，则返回包含可与 editing_transaction_tools 一起使用的设计 ID 的设计摘要。要对设计进行更改，请先使用生成设计结果中的 candidate_id 调用此工具，然后将返回的 design_id 与开始编辑事务和后续编辑工具一起使用。
- `create-folder`-在 Canva 中创建一个新文件夹。您可以在根级别或其他文件夹中创建它。
- `export-design`-将 Canva 设计、文档、演示文稿、白板、视频和其他 Canva 内容类型导出为各种格式（PDF、JPG、PNG、PPTX、GIF、MP4）。您应该首先使用获取导出格式工具来检查设计支持哪些导出格式。此工具提供导出文件的下载 URL，您可以与用户共享该文件。请务必向用户显示此下载 URL，以便他们可以访问其导出的内容。
- `generate-design`-使用 AI 生成设计。使用 “查询” 参数告诉 AI 你要创建什么。
- `get-design`-获取有关 Canva 设计的详细信息，例如文档、演示文稿、白板、视频或表格。这包括设计所有者信息、标题、用于编辑和查看的 URL、缩略图、 created/updated 时间和页数。此工具不适用于文件夹或图像。您必须提供设计 ID，您可以使用搜索设计或列表文件夹项目工具找到该标识。
- `get-design-content`-在 Canva 中获取文档、演示文稿、白板、社交媒体帖子、工作表和其他设计的文字内容。当您只需要阅读文本内容而不进行更改时，请使用此选项。重要提示：如果用户想要编辑、更新、更改、翻译或修复内容，请改用开始编辑事务，因为它会显示内容并启用编辑。您必须提供设计 ID，您可以在搜索设计工具中找到该标识。当获得 Canva 设计的网址时，你可以从该网址中提取设计 ID。请勿使用网络搜索来获取设计内容，因为公众无法访问该内容。网址示例：https://www.canva.com/design/{design_id}。
- `get-design-pages`-获取 Canva 设计中的页面列表，例如演示文稿。每个页面都包含其索引和缩略图。此工具不适用于没有页面的设计（例如 Canva 文档）。您必须提供设计 ID，您可以使用搜索设计或列表文件夹项目等工具找到该标识。你可以使用 “偏移量” 和 “限制” 对页面进行分页。如果需要，使用 get-design 来找出总页数。

- `get-export-formats`-获取 Canva 设计的可用导出格式。此工具列出了支持导出设计的格式（PDF、JPG、PNG、PPTX、GIF、MP4）。在调用 export-design 之前，请使用此工具来确保支持所需的格式。
- `import-design-from-url`-从网址导入文件作为全新 Canva 设计
- `list-comments`-获取特定Canva设计的评论列表。评论是附在设计上的讨论，可帮助团队协作。每条评论可以包含回复、提及，也可以标记为已解决或未解决。您需要提供设计 ID，您可以使用搜索设计工具找到该ID。如果需要，使用延续令牌获取下一页的结果。您可以使用 comment_resolution 参数按评论的解析状态（已解决或未解决）筛选评论。
- `list-folder-items`-列出 Canva 文件夹中的项目。项目可以是设计、文件夹或图像。您可以按项目类型进行筛选并对结果进行排序。如果需要，使用延续令牌获取下一页的结果。
- `list-replies`-获取对 Canva 设计的特定评论的回复列表。评论可以包含来自不同用户的多个回复。这些回复允许对特定评论进行讨论，从而帮助团队进行协作。您需要提供设计 ID 和评论 ID。您可以使用搜索设计工具找到设计 ID，使用列表评论工具查找评论 ID。如果需要，使用延续令牌获取下一页的结果。
- `move-item-to-folder`-将项目（设计、文件夹、图像）移动到指定的 Canva 文件夹
- `reply-to-comment`-回复对 Canva 设计的现有评论。您需要提供设计 ID、评论 ID 和您的回复消息。回复将添加到指定的评论中，所有有权访问该设计的用户都可以看见。
- `resize-design`-将 Canva 设计调整为预设或自定义大小。该工具将提供重新调整大小的设计的摘要，包括其元数据。
- `search-designs`-在 Canva 中搜索文档、演示文稿、视频、白板、表格和其他设计。使用 “查询” 参数按标题或内容进行搜索。如果使用 “查询”，则必须将 “sortBy” 设置为 “相关性”。除非指定，否则按 “任意” 所有权过滤。除非指定，否则按相关性排序。如果需要，使用延续令牌获取下一页的结果。
- `search-folders`-根据文件夹名称和标签搜索与用户共享的用户文件夹和文件夹。返回支持分页的匹配文件夹列表。
- `upload-asset-from-url`-将资产（例如图片、视频）从 URL 上传到 Canva 如果 API 调用返回 “缺少范围：[asset: write]”，则应要求用户断开连接器并重新连接其连接器。这将生成一个新的访问令牌，该令牌具有该工具所需的范围。

设置 Canva 集成

Canva 集成使用 MCP 服务器连接来提供操作功能。有关详细的设置说明，请参阅the section called “MCP 集成”。

您将需要：

- 具有相应权限的 Canva 账户

兼容性

Canva 集成支持：

- 聊天代理：是
- 流量：是
- 知识库：否

思科 Webex 会议集成

借助 Cisco Webex Meetings 操作连接器，您可以在 Amazon Quick 中通过自然语言直接安排和管理会议、检索录音以及访问参与者信息。

Amazon Quick 支持思科 Webex 会议的多种身份验证方法。选择最适合您组织安全要求的方法。

- 自定义 OAuth 应用程序-使用在 Webex 开发者门户中注册的客户管理应用程序。此选项可让您的组织完全控制 OAuth 配置。
- Service-to-Service OAuth — 使用客户端凭据进行服务器到服务器的身份验证，无需用户交互。适用于自动化工作流程。
- API 密钥-使用 API 密钥进行身份验证。

有关 Amazon Quick 支持的身份验证方法的更多信息，请参阅the section called “身份验证方法”。

开始前的准备工作

在设置集成之前，请确保您具备以下条件。

- 可以访问 Webex 会议的有效思科 Webex 帐户。
- 对于自定义 OAuth 应用程序或 Service-to-Service OAuth：访问思科网站上的 Webex 开发者门户以创建集成并获取客户证书。
- 对于 API 密钥：具有所需范围的 Webex 个人访问令牌或 API 密钥。
- 有关 Amazon Quick 订阅要求，请参阅the section called “在控制台中设置集成”。

配置 Cisco Webex

对于自定义 OAuth 应用程序或 Service-to-Service OAuth 身份验证，请在思科网站的 Webex 开发者门户中创建集成，然后将 Amazon Quick 回传网址添加为重定向 URI。`https://{region}.quicksight.aws.amazon.com/sn/oauthcallback{region}`替换为您Amazon所在的地区（例如，`us-east-1`）。有关分步说明，请参阅 Webex 开发者文档中的 Webex Meetings MCP 服务器。记录客户端 ID 和客户密钥 — 您在配置 Amazon Quick 时需要它们。对于 API 密钥身份验证，请生成具有所需范围的 Webex 个人访问令牌或 API 密钥。

在 Amazon Quick 中设置连接器

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。
2. 选择 “为你的团队创建” 选项卡。
3. 查找并选择 Cisco Webex 会议。
4. 输入连接器的名称。（可选）选择 + 添加描述以添加描述。
5. 在 “连接类型” 中，选择 “公共网络”。
6. 对于 OAuth 配置，请选择以下身份验证方法之一并配置必填字段。

    a. 对于自定义 OAuth 应用程序，请配置以下字段：

    - 基本网址-Webex Meetings MCP 基本网址。默认值：`https://mcp.webexapis.com/mcp/webex-meeting`
    - 客户端 ID — Webex 开发者门户集成中的客户端 ID。
    - 公共 OAuth 客户端（可选）-如果您的 Webex 集成配置为公共客户端（无客户端密钥），请选择此选项。
    - 客户密钥-您的 Webex 开发者门户集成中的客户端密钥。
    - 令牌网址-令牌端点。默认值：`https://webexapis.com/v1/access_token`
    - 授权 URL-授权端点。默认值：`https://webexapis.com/v1/authorize`
    - 重定向 URL — Pre-filled 使用 Amazon 快速回传网址。

    b. 对于 Service-to-ServiceOAuth，请配置以下字段：

    - 基本网址-Webex Meetings MCP 基本网址。默认值：`https://mcp.webexapis.com/mcp/webex-meeting`
    - 客户端 ID — 来自您的 Webex 服务应用程序的客户端 ID。
    - 客户密钥-来自您的 Webex 服务应用程序的客户端密钥。

- 令牌网址-令牌端点。默认值：`https://webexapis.com/v1/access_token`

c. 对于 API 密钥，请配置以下字段：

- 基本网址-Webex Meetings MCP 基本网址。默认值：`https://mcp.webexapis.com/mcp/webex-meeting`
- API 密钥 — Webex API 密钥或个人访问令牌。
- 电子邮件（可选）-与 API 密钥关联的电子邮件地址。

7. 选择下一步。
8. 如果您选择自定义 OAuth 应用程序，则会打开 Webex 授权窗口。查看请求的权限，然后选择 “接受”。
9. 在 “查看” 页面上，查看连接器的可用操作。选择下一步。
10. 在 “发布” 页面上，选择谁可以访问连接器。您可以为组织中的所有人启用访问权限，也可以搜索特定的团队或群组。
11. 选择发布。

可用操作

设置连接器后，思科 Webex Meetings 公开的操作即可使用。要查看连接器的当前操作集，请转至 Amazon Quick 控制台中连接器的可用操作视图。

管理和故障排除

要编辑、共享或删除您的连接器，请参阅the section called “管理现有集成”。

身份验证问题

- Sign-in 失败（自定义 OAuth 应用程序）— 确认您的 Cisco Webex 帐户处于活动状态，并且可以直接登录 Webex。确认您的 Webex 开发者门户集成中的重定向 URI 与 Amazon Quick 回传网址相匹配。
- 无效的客户端凭证-验证客户端 ID 和客户端密钥是否与 Webex 开发者门户集成或服务应用程序中的值相匹配。
- API 密钥身份验证失败 — 确认 API 密钥尚未被撤销，并且它具有 Webex Meetings 操作所需的范围。

思科 Webex 视频消息集成

借助 Cisco Webex 视频消息操作连接器，您可以通过自然语言直接在 Amazon Quick 中管理视频更新、检索笔录和访问来自 Cisco Webex（以前称为 Vidcast）的视频元数据。

Amazon Quick 支持思科 Webex 视频消息的多种身份验证方法。选择最适合您组织安全要求的方法。

- 自定义 OAuth 应用程序-使用在 Webex 开发者门户中注册的客户管理应用程序。此选项可让您的组织完全控制 OAuth 配置。
- Service-to-Service OAuth — 使用客户端凭据进行服务器到服务器的身份验证，无需用户交互。适用于自动化工作流程。
- API 密钥-使用 API 密钥进行身份验证。

有关 Amazon Quick 支持的身份验证方法的更多信息，请参阅the section called “身份验证方法”。

开始前的准备工作

在设置集成之前，请确保您具备以下条件。

- 可访问 Webex 视频消息 (Vidcast) 的有效思科 Webex 账户。
- 对于自定义 OAuth 应用程序或 Service-to-Service OAuth：访问思科网站上的 Webex 开发者门户以创建集成并获取客户证书。
- 对于 API 密钥：具有所需范围的 Webex 个人访问令牌或 API 密钥。
- 有关 Amazon Quick 订阅要求，请参阅the section called “在控制台中设置集成”。

配置 Cisco Webex

对于自定义 OAuth 应用程序或 Service-to-Service OAuth 身份验证，请在思科网站的 Webex 开发者门户中创建集成，然后将 Amazon Quick 回传网址添加为重定向 URI。`https://{region}.quicksight.aws.amazon.com/sn/oauthcallback{region}`替换为您Amazon所在的地区（例如，`us-east-1`）。有关分步说明，请参阅 Webex 开发者文档中的 Vidcast MCP 服务器。记录客户端 ID 和客户密钥 — 您在配置 Amazon Quick 时需要它们。对于 API 密钥身份验证，请生成具有所需范围的 Webex 个人访问令牌或 API 密钥。

在 Amazon Quick 中设置连接器

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择 “连接器”。

2. 选择 “为你的团队创建” 选项卡。
3. 找到并选择 Cisco Webex 视频消息。
4. 输入连接器的名称。（可选）选择 + 添加描述以添加描述。
5. 在 “连接类型” 中，选择 “公共网络”。
6. 对于 OAuth 配置，请选择以下身份验证方法之一并配置必填字段。

   a. 对于自定义 OAuth 应用程序，请配置以下字段：

      - 基本网址-Webex 视频消息 MCP 基本网址。默认值：`https://mcp.webexapis.com/mcp/vidcast`
      - 客户端 ID — Webex 开发者门户集成中的客户端 ID。
      - 公共 OAuth 客户端（可选）-如果您的 Webex 集成配置为公共客户端（无客户端密钥），请选择此选项。
      - 客户密钥-您的 Webex 开发者门户集成中的客户端密钥。
      - 令牌网址-令牌端点。默认值：`https://webexapis.com/v1/access_token`
      - 授权 URL-授权端点。默认值：`https://webexapis.com/v1/authorize`
      - 重定向 URL — Pre-filled 使用 Amazon 快速回传网址。

   b. 对于 Service-to-ServiceOAuth，请配置以下字段：

      - 基本网址-Webex 视频消息 MCP 基本网址。默认值：`https://mcp.webexapis.com/mcp/vidcast`
      - 客户端 ID — 来自您的 Webex 服务应用程序的客户端 ID。
      - 客户密钥-来自您的 Webex 服务应用程序的客户端密钥。
      - 令牌网址-令牌端点。默认值：`https://webexapis.com/v1/access_token`

   c. 对于 API 密钥，请配置以下字段：

      - 基本网址-Webex 视频消息 MCP 基本网址。默认值：`https://mcp.webexapis.com/mcp/vidcast`
      - API 密钥 — Webex API 密钥或个人访问令牌。
      - 电子邮件（可选）-与 API 密钥关联的电子邮件地址。

7. 选择下一步。
8. 如果您选择自定义 OAuth 应用程序，则会打开 Webex 授权窗口。查看请求的权限，然后选择 “接受”。
9. 在 “查看” 页面上，查看连接器的可用操作。选择下一步。

10. 在“发布”页面上，选择谁可以访问连接器。您可以为组织中的所有人启用访问权限，也可以搜索特定的团队或群组。
11. 选择发布。

可用操作

设置连接器后，Cisco Webex 视频消息公开的操作即可使用。要查看连接器的当前操作集，请转至 Amazon Quick 控制台中连接器的可用操作视图。

管理和故障排除

要编辑、共享或删除您的连接器，请参阅the section called “管理现有集成”。

身份验证问题

- Sign-in 失败（自定义 OAuth 应用程序）— 确认您的 Cisco Webex 帐户处于活动状态，并且可以直接登录 Webex。确认您的 Webex 开发者门户集成中的重定向 URI 与 Amazon Quick 回传网址相匹配。
- 无效的客户端凭证-验证客户端 ID 和客户端密钥是否与 Webex 开发者门户集成或服务应用程序中的值相匹配。
- API 密钥身份验证失败 — 确认 API 密钥尚未被撤销，并且它具有 Webex 视频消息操作所需的范围。

收件箱集成

使用 Dropbox 操作连接器，您可以直接在 Amazon Quick 中通过自然语言访问 Dropbox 平台。您无需离开 Amazon Quick 即可上传文件、管理文件夹结构、生成共享链接和搜索内容。

Amazon Quick 支持 Dropbox 的多种身份验证方法。选择最适合您组织安全要求的方法。

- 默认 OAuth 应用程序-使用 Amazon由托管的 OAuth 应用程序。无需其他凭证。您可以直接使用自己的 Dropbox 帐户进行身份验证。
- 自定义 OAuth 应用程序-使用在 Dropbox 中注册的由客户管理的 OAuth 应用程序。此选项可让您的组织完全控制 OAuth 配置。
- API 密钥 — 使用 Dropbox 访问令牌进行身份验证。此方法适用于个人使用或测试。

有关 Amazon Quick 支持的身份验证方法的更多信息，请参阅the section called “身份验证方法”。

开始前的准备工作

在设置集成之前，请确保您具备以下条件。

- 一个有效的 Dropbox 帐户，可以访问您要使用的文件和文件夹。
- 对于自定义 OAuth 应用程序：访问 Dropbox 网站上的 Dropbox 应用程序控制台来创建应用程序。
- 对于 API 密钥：从 Dropbox 网站上的 Dropbox 应用控制台生成的访问令牌。
- 有关 Amazon Quick 订阅要求，请参阅the section called “在控制台中设置集成”。

配置保管箱

如果您使用默认 OAuth 应用程序身份验证，请跳过此部分并转至。the section called “在 Amazon Quick 中设置连接器”

要进行自定义 OAuth 应用程序或 API 密钥身份验证，请在配置 Amazon Quick 之前在 Dropbox 中完成相应的步骤。

为自定义 OAuth 应用程序创建 Dropbox 应用程序

在 Dropbox 应用程序控制台中创建应用程序，以获取 Amazon Quick 所需的客户凭证。

1. 登录您的 Dropbox 帐户，然后前往 Dropbox 网站上的 Dropbox 应用程序控制台。
2. 选择创建应用程序。
3. 在 “选择 API” 中，选择 “限定访问权限”。
4. 选择您需要的访问类型：
   - 应用程序文件夹-仅提供对特定文件夹的访问权限。
   - 完整版 Dropbox — 提供对所有文件和文件夹的访问权限。
5. 输入应用程序名称并选择创建应用程序。
6. 在应用程序设置页面上，记录以下值。在配置 Amazon Quick 时，您需要它们。
   - 应用程序密钥-这是您的客户端 ID。
   - 应用程序密钥 — 这是您的客户机密钥。
7. 在 OAuth 2 下的重定向 URI 部分，添加 Amazon Quick 回传网址：`https://{region}.quicksight.aws.amazon.com/sn/oauthcallback`
8. 选择 “权限” 选项卡，然后选择您的集成所需的范围。有关推荐的范围，请参阅the section called “推荐瞄准镜”。

为 API 密钥生成访问令牌

从 Dropbox 应用控制台生成访问令牌以进行 API 密钥身份验证。

1. 登录您的 Dropbox 帐户，然后前往 Dropbox 网站上的 Dropbox 应用程序控制台。
2. 选择您的应用程序，或者根据需要创建一个新应用程序。
3. 在 OAuth 2 下，选择生成以创建访问令牌。
4. 复制并安全地存储生成的令牌。您在配置 Amazon Quick 时需要它。

推荐瞄准镜

创建 Dropbox 应用时，请根据要使用的操作在 “权限” 选项卡上配置以下范围。

Dropbox 推荐

Scope	说明
account_info.read	读取账户信息。
account_info.write	更新账户信息。
contacts.read	读取联系信息。
contacts.write	更新联系人信息。
events.read	读取事件日志条目。
events.write	创建事件日志条目。
file_requests.read	读取文件请求。
file_requests.write	创建和管理文件请求。
files.content.read	读取文件内容。
files.content.write	创建、修改和删除文件。
files.metadata.read	读取文件和文件夹的元数据。
files.metadata.write	编辑文件和文件夹的元数据。

Scope	说明
files.permanent_delete	永久删除文件。
files.team_metadata.read	读取团队文件元数据。
files.team_metadata.write	编辑团队文件元数据。
groups.read	读取群组信息。
groups.write	管理群组。
members.delete	移除团队成员。
members.read	读取团队成员信息。
members.write	管理团队成员。
sessions.list	列出活动会话。
sessions.modify	修改活动会话。
sharing.read	读取共享设置和共享链接。
sharing.write	创建和管理共享链接和文件夹共享。
team_data.content.read	读取团队内容。
team_data.content.write	管理团队内容。
team_data.governance.read	读取团队数据治理设置。
team_data.governance.write	管理团队数据治理设置。
team_data.team_space	访问团队空间数据。
team_info.read	读取团队信息。
team_info.write	更新团队信息。

在 Amazon Quick 中设置连接器

从 “可用” 选项卡连接

如果要使用默认 OAuth 应用程序身份验证，则无需额外配置即可直接从 “可用” 选项卡进行连接。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择 “连接器”。
2. 在 “可用” 选项卡上找到 Dropbox，然后选择 Connect。
3. 完成 Dropbox 登录流程并授予所请求的权限。

要改为使用自定义 OAuth 应用程序或 API 密钥配置连接器，请使用为团队创建选项卡，如下所述。

从 “为你的团队创建” 选项卡中创建

完成所有必需的 Dropbox 配置后，请在 Amazon Quick 中创建连接器。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择 “连接器”。
2. 选择 “为你的团队创建” 选项卡。
3. 找到并选择 Dropbox。

> **Note**
>
> 如果 Dropbox 连接器已存在，则会出现一个对话框，其中包含您现有的连接器。要使用现有的连接器，请选择它。要创建新的，请选择 “否，新建”。

4. 输入连接器的名称。（可选）选择 + 添加描述以添加描述。
5. 在 “连接类型” 中，选择 “公共网络”。
6. 对于 OAuth 配置，请选择以下身份验证方法之一并配置必填字段。

   a. 对于默认 OAuth 应用程序：

      无需其他凭证。选择下一步以继续。

   b. 对于自定义 OAuth 应用程序，请配置以下字段：

      - 基本网址（可选）-Dropbox API 基础网址。示例：`https://api.dropboxapi.com`
      - 客户端 ID — 您的 Dropbox 应用中的应用密钥。
      - 客户密钥-来自 Dropbox 应用的应用密钥。

- 令牌网址-令牌端点。示例：`https://api.dropboxapi.com/oauth2/token`
- 授权 URL-授权端点。示例：`https://www.dropbox.com/oauth2/authorize`
- 重定向 URL — Pre-filled 使用 Amazon 快速回传网址。

c. 对于 API 密钥，请配置以下字段：

- 基本网址（可选）-Dropbox API 基础网址。示例：`https://api.dropboxapi.com`
- API 密钥 — 您的 Dropbox 访问令牌。
- 电子邮件（可选）-与您的 Dropbox 帐户关联的电子邮件地址。

7. 选择下一步。
8. 如果您选择默认 OAuth 应用程序或自定义 OAuth 应用程序，则会打开 Dropbox 授权窗口。查看请求的权限，然后选择 “允许”。
9. 在 “查看” 页面上，查看连接器的可用操作。选择下一步。
10. 在 “发布” 页面上，选择谁可以访问连接器。您可以为组织中的所有人开启访问权限，也可以搜索特定的团队或群组。
11. 选择发布。

可用操作

设置连接器后，可以执行以下操作。

Dropbox 可用

类别	处理建议	说明
文件	列出文件	列出文件夹中的文件。
文件	获取文件	读取文件内容。
文件	导入文件	将文件上传到 Dropbox。
文件	搜索文件	按名称或内容搜索文件或文件夹。
文件	更新文件位置	将文件或文件夹移动到其他位置。
文件	获取临时链接	为文件生成临时下载链接。
文件	获取元数据	检索文件或文件夹的元数据。

类别	处理建议	说明
文件	从 URL 保存文件	通过网址将文件保存到 Dropbox。
文件夹	Create Folder	创建新文件夹
文件夹	列出文件夹	用户有权访问的文件夹列表。
分批操作	获取 Batch Move 状态	检查批量移动操作的状态。
共享	创建共享链接	为文件或文件夹创建共享链接。
共享	列出共享链接	列出文件或文件夹的共享链接。
共享	更新文件夹共享	与其他用户共享文件夹。
共享	列出已接收的文件	列出其他用户与您共享的文件。
文件请求	创建文件请求	创建文件请求，供其他人上传文件。
Account	获取用户	检索有关经过身份验证的用户的信息。
Account	获取空间使用情况	检索账户的存储空间使用情况。

> **Note**
>
> 您可以使用的操作取决于经过身份验证的用户可以访问的文件和文件夹。

管理和故障排除

要编辑、共享或删除您的连接器，请参阅the section called “管理现有集成”。

身份验证问题

- Sign-in 失败（默认 OAuth 应用程序或自定义 OAuth 应用程序）— 确认您的 Dropbox 帐户处于活动状态，并且您可以直接登录 Dropbox 网站。对于自定义 OAuth 应用程序，请确认您的 Dropbox 应用程序中的重定向网址是否与 Amazon Quick 回传网址相匹配。
- 客户凭据无效（自定义 OAuth 应用程序）-验证客户端 ID 和客户机密是否与 Dropbox 应用中的应用密钥和应用密钥值相匹配。如果您重新生成了应用程序密钥，请在 Amazon Quick 中更新该值。

- API 密钥被拒绝-验证您的访问令牌是否处于活动状态。令牌可以在 Dropbox 应用控制台中过期或撤销。
- 权限不足-验证您的 Dropbox 应用是否具有您要使用的操作所需的权限范围。

&邓白氏整合

借助 Dun & Bradstreet 操作连接器，您可以通过自然语言直接在 Amazon Quick 中查找公司概况、信用风险数据和商业情报。

Amazon Quick 支持 Dun & Bradstreet 的多种身份验证方法。选择最适合您组织安全要求的方法。

- 自定义 OAuth 应用程序 — 使用在 Dun & Bradstreet 开发者门户中注册的客户管理的 OAuth 应用程序。此选项可让您的组织完全控制 OAuth 配置。
- Service-to-Service OAuth — 使用客户端凭据进行服务器到服务器的身份验证，无需用户交互。适用于自动化工作流程。

有关 Amazon Quick 支持的身份验证方法的更多信息，请参阅the section called “身份验证方法”。

开始前的准备工作

在设置集成之前，请确保您具备以下条件。

- 一个活跃的 Dun & Bradstreet Direct+ 账户，可以访问你要查询的数据产品。
- 对于来自你的 Dun & Bradstreet 开发者门户的自定义 Service-to-Service OAuth 应用程序或 OAuth：OAuth 凭证。
- 有关 Amazon Quick 订阅要求，请参阅the section called “在控制台中设置集成”。

配置 Dun & Bradstre

要进行自定义 OAuth 应用程序或 Service-to-Service OAuth 身份验证，请在 Dun & Bradstreet 开发者门户中注册 OAuth 应用程序，然后将 Amazon Quick 回调网址添加为重定向 URI。`https://{region}.quicksight.aws.amazon.com/sn/oauthcallback{region}`替换为您 Amazon 所在的地区（例如，`us-east-1`）。有关身份验证的详细信息，请参阅 D&B Direct + 文档中的身份验证。记录客户端 ID 和客户密钥 — 您在配置 Amazon Quick 时需要它们。

在 Amazon Quick 中设置连接器

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。

2. 选择 “为你的团队创建” 选项卡。
3. 找到并选择 Dun & Bradstre et。
4. 输入连接器的名称。（可选）选择 + 添加描述以添加描述。
5. 对于连接类型，选择公共网络。
6. 对于 OAuth 配置，请选择以下身份验证方法之一并配置必填字段。

    a. 对于自定义 OAuth 应用程序，请配置以下字段：

    - 基本网址 — Dun & Bradstreet MCP 基本网址。默认值：`https://plus.dnb.com/v2/mcp`
    - 客户端 ID — 来自你的 Dun & Bradstreet OAuth 应用程序的客户端 ID。
    - 公共 OAuth 客户端（可选）— 如果您的 Dun & Bradstreet OAuth 应用程序配置为公共客户端（无客户端密钥），请选择此选项。
    - 客户密钥 — 来自你的 Dun & Bradstreet OAuth 应用程序的客户密钥。
    - 令牌网址-令牌端点。默认值：`https://plus.dnb.com/v2/mcp/token`
    - 授权 URL-授权端点。默认值：`https://plus.dnb.com/v2/mcp/authorize`
    - 重定向 URL — Pre-filled 使用 Amazon 快速回传网址。

    b. 对于 Service-to-ServiceOAuth，请配置以下字段：

    - 基本网址 — Dun & Bradstreet MCP 基本网址。默认值：`https://plus.dnb.com/v2/mcp`
    - 客户端 ID — 来自你的 Dun & Bradstreet OAuth 应用程序的客户端 ID。
    - 客户密钥 — 来自你的 Dun & Bradstreet OAuth 应用程序的客户密钥。
    - 令牌网址-令牌端点。默认值：`https://plus.dnb.com/v2/mcp/token`

7. 选择下一步。
8. 如果您选择自定义 OAuth 应用程序，则会打开 Dun & Bradstreet 授权窗口。查看请求的权限并选择 “允许”。
9. 在 “查看” 页面上，查看连接器的可用操作。选择下一步。
10. 在 “发布” 页面上，选择谁可以访问连接器。您可以为组织中的所有人启用访问权限，也可以搜索特定的团队或群组。
11. 选择发布。

可用操作

设置连接器后，Dun & Bradstreet 公开的操作即可使用。要查看连接器的当前操作集，请转至 Amazon Quick 控制台中连接器的可用操作视图。

管理和故障排除

要编辑、共享或删除您的连接器，请参阅the section called “管理现有集成”。

身份验证问题

- Sign-in 失败（自定义 OAuth 应用程序）— 验证您的 Dun & Bradstreet 账户是否处于活动状态。确认你的 Dun & Bradstreet OAuth 应用程序中的重定向 URI 与 Amazon Quick 回传网址相匹配。
- 客户凭据无效 — 验证客户端 ID 和客户机密是否与 Dun & Bradstreet OAuth 应用程序中的值相匹配。

Figma 集成

借助 Figma 操作连接器，您可以直接在 Amazon Quick 中通过自然语言管理设计文件、检索文件元数据和访问设计资产。

Amazon Quick 支持 Figma 的两种身份验证方法。选择最适合您组织安全要求的方法。

- 默认 OAuth 应用程序-使用Amazon由托管的 OAuth 应用程序。无需其他凭证。用户直接使用他们的 Figma 账户进行身份验证。
- 自定义 OAuth 应用程序-使用客户管理的 OAuth 应用程序。此选项可让您的组织完全控制 OAuth 配置。

有关 Amazon Quick 支持的身份验证方法的更多信息，请参阅the section called “身份验证方法”。

开始前的准备工作

在设置集成之前，请确保您具备以下条件。

- 一个活跃的 Figma 帐户，可以访问您要使用的文件和项目。
- 对于自定义 OAuth 应用程序：在 Figma 开发者设置中配置的 OAuth 应用程序。有关更多信息，请参阅 Figma 开发者文档中的 Figma OAuth 2.0。
- 有关 Amazon Quick 订阅要求，请参阅the section called “在控制台中设置集成”。

配置 Figma

如果您使用的是默认 OAuth 应用程序身份验证，请跳过本节并继续。the section called “在 Amazon Quick 中设置连接器”

要进行自定义 OAuth 应用程序身份验证，请在 Figma 开发者设置中创建 OAuth 应用程序，然后将 Amazon Quick 回调网址添加为重定向 UR `https://{region}.quicksight.aws.amazon.com/sn/oauthcallback` l。*`{region}`*替换为您Amazon所在的地区（例如，`us-east-1`）。有关分步说明，请参阅 Figma 开发者文档中的 Figma MCP 服务器。记录客户端 ID 和客户密钥 — 您在配置 Amazon Quick 时需要它们。

在 Amazon Quick 中设置连接器

从 “可用” 选项卡连接

如果要使用默认 OAuth 应用程序身份验证，则无需额外配置即可直接从 “可用” 选项卡进行连接。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。
2. 在 “可用” 选项卡上，找到 Figma，然后选择 Connect。
3. 完成 Figma 登录流程并授予所请求的权限。

要改为使用自定义 OAuth 应用程序配置连接器，请使用为团队创建选项卡，如下所述。

从 “为你的团队创建” 选项卡中创建

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。
2. 选择 “为你的团队创建” 选项卡。
3. 找到并选择 Figma。
4. 输入连接器的名称。（可选）选择 + 添加描述以添加描述。
5. 在 “连接类型” 中，选择 “公共网络”。
6. 对于 OAuth 配置，请选择以下身份验证方法之一并配置必填字段。

    a. 对于默认 OAuth 应用程序：

    无需其他凭证。选择下一步以继续。

    b. 对于自定义 OAuth 应用程序，请配置以下字段：

    - 客户端 ID — 来自 Figma OAuth 应用程序的客户端 ID。

- 公共 OAuth 客户端（可选）— 如果您的 Figma OAuth 应用程序配置为公共客户端（无客户端密钥），请选择此选项。
- 客户密钥 — 来自 Figma OAuth 应用程序的客户端密钥。
- 令牌网址-令牌端点。默认值：`https://api.figma.com/v1/oauth/token`
- 授权 URL-授权端点。默认值：`https://www.figma.com/oauth/mcp`
- 重定向 URL — Pre-filled 使用 Amazon 快速回传网址。

7. 选择下一步。
8. 将打开 Figma 授权窗口。查看请求的权限，然后选择 “允许访问”。
9. 在 “查看” 页面上，查看连接器的可用操作。选择下一步。
10. 在 “发布” 页面上，选择谁可以访问连接器。您可以为组织中的所有人启用访问权限，也可以搜索特定的团队或群组。
11. 选择发布。

可用操作

设置连接器后，Figma 公开的操作即可使用。要查看连接器的当前操作集，请转至 Amazon Quick 控制台中连接器的可用操作视图。

管理和故障排除

要编辑、共享或删除您的连接器，请参阅the section called “管理现有集成”。

身份验证问题

- Sign-in 失败（默认 OAuth 应用程序或自定义 OAuth 应用程序）— 确认你的 Figma 账户处于活动状态并且可以直接登录 Figma。对于自定义 OAuth 应用程序，请确认你的 Figma OAuth 应用程序中的重定向 URI 是否与 Amazon Quick 回调网址相匹配。
- 无效的客户端凭证（自定义 OAuth 应用程序）-验证客户端 ID 和客户端密钥是否与 Figma OAuth 应用程序中的值相匹配。

GitHub 整合

通过与 Amazon Quick GitHub 集成，您可以通过 MCP 服务器连接管理存储库、创建和审查拉取请求、跟踪问题以及协作处理代码。此集成为开发工作流操作提供了操作功能。

您能做什么

GitHub 集成通过 MCP 服务器连接提供操作连接器功能：

- 创建和管理仓库
- 创建、查看和合并拉取请求
- 跟踪和管理问题
- 管理分支和提交
- 查看代码并提供反馈
- 管理项目板和里程碑

可用的工具

GitHub MCP 服务器通常提供以下工具：

- `create_repository`-创建新的存储库
- `get_repository`-获取存储库信息
- `list_issues`-列出存储库问题
- `create_issue`-创建新问题
- `create_pull_request`-创建拉取请求
- `list_pull_requests`-列出拉取请求
- `get_file_contents`-读取文件内容
- `create_commit`-创建提交
- `search_repositories`-搜索存储库

> **Note**
>
> 通过此 MCP 服务器提供的特定工具和功能可能会随着时间的推移而发生变化。有关支持的工具、功能和实现细节的最新信息，请查看官方 GitHub 文档和 MCP 服务器存储库。

设置 GitHub 集成

GitHub 集成使用 MCP 服务器连接来提供操作功能。有关详细的设置说明，请参阅the section called “MCP 集成”。

您将需要：

- GitHub 具有相应存储库权限的账户
- 个人访问令牌或 GitHub 应用程序凭证

兼容性

GitHub 集成支持：

- 聊天代理：是
- 流量：是
- 知识库：否

Gmail 整

使用 Gmail 操作连接器，您可以直接在 Amazon Quick 中通过自然语言访问 Gmail。您无需离开 Amazon Quick 即可阅读和发送电子邮件、管理标签和草稿、整理话题和搜索联系人。

Amazon Quick 支持 Gmail 的多种身份验证方法。选择最适合您组织安全要求的方法。

- 默认 OAuth 应用程序-使用Amazon由托管的 OAuth 应用程序。无需其他凭证。您可以直接使用自己的 Google 帐号进行身份验证。
- 自定义 OAuth 应用程序-使用在谷歌云控制台中创建的客户托管 OAuth 客户端。此选项可让您的组织完全控制 OAuth 配置。

有关 Amazon Quick 支持的身份验证方法的更多信息，请参阅the section called “身份验证方法”。

开始前的准备工作

在设置集成之前，请确保您具备以下条件。

- 可以访问 Gmail 的谷歌账号。
- 对于自定义 OAuth 应用程序：访问谷歌网站上的谷歌云控制台，并有权创建 OAuth 客户端。
- 有关 Amazon Quick 订阅要求，请参阅the section called “在控制台中设置集成”。

配置谷歌云

如果您使用默认 OAuth 应用程序身份验证，请跳过本节并查看。the section called “在 Amazon Quick 中设置连接器”

要进行自定义 OAuth 应用程序身份验证，请在配置 Amazon Quick 之前在 Google Cloud 控制台中完成以下步骤。当您在第 3 步中启用 API 时，请搜索并启用 Gmail API。

在谷歌云控制台中创建 OAuth 客户端

在谷歌云控制台中创建 OAuth 客户端，以获取 Amazon Quick 所需的客户端凭证。有关更多信息，请参阅谷歌网站上的使用 OAuth 2.0 访问谷歌 API。

1. 在谷歌网站上登录谷歌云端控制台。
2. 创建新项目或选择现有项目。
3. 在左侧导航窗格中，选择 API 和服务，然后选择库。搜索您的集成所需的 API，然后选择启用。
4. 选择 OAuth 同意屏幕，然后选择开始。
5. 配置同意屏幕：
   - 输入应用程序名称并选择用户支持电子邮件。
   - 对于受众，请选择内部（仅限您的组织）或外部（任何 Google 用户）。
   - 添加开发者联系方式并选择创建。
6. 选择创建 OAuth 客户端。
7. 配置客户端：
   - 对于应用程序类型，选择 Web 应用程序。
   - 为您的客户输入一个姓名。
   - 在 “授权重定向 URI” 下，添加 Amazon Quick 回传 URL：`https://{region}.quicksight.aws.amazon.com/sn/oauthcallback`
8. 选择创建。
9. 记录以下值。在配置 Amazon Quick 时，您需要它们。
   - 客户端 ID
   - 客户端密钥

推荐瞄准镜

当您连接到 Gmail 时，需要使用以下范围。

Gmail 推荐的范围

Scope	说明
`https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify`	读取、发送和管理电子邮件和标签。
`https://www.googleapis.com/auth/gmail.send`	代表用户发送电子邮件。
`https://www.googleapis.com/auth/contacts.readonly`	读取联系信息。
`openid`	验证用户的身份。
`email`	读取用户的电子邮件地址。

> **Note**
>
> `openid`和`email`范围会自动包含在 OAuth 用户身份验证的同意流程中。它们不是 Service-to-Service OAuth 所必需的。

在 Amazon Quick 中设置连接器

从“可用”选项卡连接

如果要使用默认 OAuth 应用程序身份验证，则无需额外配置即可直接从“可用”选项卡进行连接。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。
2. 在“可用”选项卡上，找到 Gmail，然后选择 Connect。
3. 完成 Google 登录流程并授予所请求的权限。

要改为使用自定义 OAuth 应用程序配置连接器，请使用为团队创建选项卡，如下所述。

从 “为你的团队创建” 选项卡创建

完成所有必需的 Google Cloud 配置后，请在 Amazon Quick 中创建连接器。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。
2. 选择 “为你的团队创建” 选项卡。
3. 查找并选择 Gmail。

> **Note**
>
> 如果 Gmail 连接器已存在，则会出现一个对话框，其中包含您现有的连接器。要使用现有的连接器，请选择它。要创建新的，请选择 “否，新建”。

4. 输入连接器的名称。（可选）选择 + 添加描述以添加描述。
5. 在 “连接类型” 中，选择 “公共网络”。
6. 对于 OAuth 配置，请选择以下身份验证方法之一并配置必填字段。

   a. 对于默认 OAuth 应用程序：

      无需其他凭证。选择下一步以继续。

   b. 对于自定义 OAuth 应用程序，请配置以下字段：

      - 基本网址（可选）-Gmail API 基础网址。例如：`https://gmail.googleapis.com`
      - 客户端 ID — 来自谷歌云端 OAuth 客户端的客户端 ID。
      - 客户密钥-来自谷歌云端 OAuth 客户端的客户端密钥。
      - 令牌网址-令牌端点。例如：`https://oauth2.googleapis.com/token`
      - 授权 URL-授权端点。例如：`https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth`
      - 重定向 URL — Pre-filled 使用 Amazon 快速回传网址。

7. 选择下一步。
8. 如果您选择默认 OAuth 应用程序或自定义 OAuth 应用程序，则会打开 Google 授权窗口。查看请求的权限并选择 “允许”。
9. 在 “查看” 页面上，查看连接器的可用操作。选择下一步。
10. 在 “发布” 页面上，选择谁可以访问连接器。您可以为组织中的所有人启用访问权限，也可以搜索特定的团队或群组。
11. 选择发布。

可用操作

设置连接器后，可以执行以下操作。

Gmail 的可用操作

类别	处理建议	说明
消息	获取电子邮件	从邮箱中检索电子邮件。
消息	按话题 ID 获取消息	根据消息的话题 ID 检索消息。
消息	按消息 ID 获取消息	按消息 ID 检索消息。
消息	发送电子邮件	发送一封新的电子邮件。
消息	发送话题回复	对现有电子邮件话题的回复。
消息	转发消息	将电子邮件转发给其他收件人。
消息	获取附件	检索电子邮件附件。
消息	Batch 更新消息	在单个操作中修改多条消息的标签。
线程	列出话题	列出邮箱中的电子邮件话题。
线程	更新话题标签	修改话题上的标签。
垃圾桶	删除电子邮件	将电子邮件移到垃圾桶。
垃圾桶	删除话题	将话题移到垃圾桶。
垃圾桶	恢复消息	从垃圾箱中恢复一封电子邮件。
垃圾桶	恢复话题	从垃圾箱中恢复话题。
标签	列出标签	列出邮箱中的所有标签。
标签	获取标签	检索特定标签的详细信息。
标签	创建标签	创建新标签。
标签	更新标签	更新标签的属性。

类别	处理建议	说明
标签	标签：电子邮件	为电子邮件添加标签。
草稿	列出草稿	列出电子邮件草稿。
草稿	获取草稿	检索特定的草稿。
草稿	创建草稿	创建新的电子邮件草稿。
草稿	更新草稿	更新现有草稿。
草稿	发送草稿	发送现有草稿。
联系人	搜索联系人	按姓名或电子邮件搜索联系人。
联系人	获取联系人	检索联系人信息。
历史记录	列表历史	列出邮箱更改历史记录。
设置	获取配置文件	检索经过身份验证的用户的 Gmail 个人资料。
设置	获取以别名发送	检索特定的发送身份别名配置。
设置	列出作为别名发送	列出该账户的所有发送身份别名。

> **Note**
>
> 您可以使用的操作取决于经过身份验证的用户可访问的数据。

管理和故障排除

要编辑、共享或删除您的连接器，请参阅the section called “管理现有集成”。

常见的谷歌身份验证问题

- Sign-in 失败（默认 OAuth 应用程序或自定义 OAuth 应用程序）— 确认您的 Google 帐户处于活动状态，并且可以直接登录 Google 网站。对于自定义 OAuth 应用程序，请确认您的 Google Cloud OAuth 客户端中的重定向 URI 是否与 Amazon Quick 回传网址相匹配。

- 应用程序被管理员屏蔽-如果您的 Google Workspace 管理员限制了第三方应用程序的访问权限，那么您在尝试登录时可能会看到错误消息。请联系您的 Google 工作空间管理员以允许使用 Amazon Quick 应用程序。
- 无效的客户端凭据（自定义 OAuth 应用程序）-验证客户端 ID 和客户端密钥是否与 Google Cloud OAuth 客户端中的值相匹配。
- 身份验证弹出窗口失败 — 确认您的浏览器允许来自 Amazon Quick 控制台域的弹出窗口。尝试使用其他浏览器或清除浏览器缓存。
- 权限已撤销 — 如果您之前从 Google 帐号权限设置中撤消了 Amazon Quick 访问权限，则需要通过编辑连接器并重新登录来重新进行身份验证。
- Google API 速率限制 — Google 可能会在高使用率时段限制请求。如果操作失败，请在几分钟后重试。

Gmail-specific 问题

- Gmail API 未启用 — 确认您的谷歌云项目中的 “API 和服务”、“资源库” 下的 Gmail API 已启用。

谷歌分析集成

使用 Google Analytics 操作连接器，您可以直接在 Amazon Quick 中通过自然语言访问谷歌分析。您无需离开 Amazon Quick 即可运行报告、检索受众数据、监控关键事件和访问实时指标。

Amazon Quick 支持谷歌分析的多种身份验证方法。选择最适合贵组织安全要求的方法。

- 默认 OAuth 应用程序-使用Amazon由托管的 OAuth 应用程序。无需其他凭证。您可以直接使用自己的 Google 帐号进行身份验证。
- 自定义 OAuth 应用程序-使用在谷歌云控制台中创建的客户托管 OAuth 客户端。此选项可让您的组织完全控制 OAuth 配置。

有关 Amazon Quick 支持的身份验证方法的更多信息，请参阅the section called “身份验证方法”。

开始前的准备工作

在设置集成之前，请确保您具备以下条件。

- 一个谷歌账号，可以访问你想使用的谷歌分析属性和数据。
- 对于自定义 OAuth 应用程序：访问谷歌网站上的谷歌云控制台，并有权创建 OAuth 客户端。

- 有关 Amazon Quick 订阅要求，请参阅the section called “在控制台中设置集成”。

配置谷歌云

如果您使用默认 OAuth 应用程序身份验证，请跳过此部分并转至。the section called “在 Amazon Quick 中设置连接器”

要进行自定义 OAuth 应用程序身份验证，请在配置 Amazon Quick 之前在谷歌云控制台中完成以下步骤。在步骤 3 中启用 API 时，请搜索并启用谷歌分析数据 API。

在谷歌云控制台中创建 OAuth 客户端

在谷歌云控制台中创建 OAuth 客户端，以获取 Amazon Quick 所需的客户端凭证。有关更多信息，请参阅谷歌网站上的使用 OAuth 2.0 访问谷歌 API。

1. 在谷歌网站上登录谷歌云端控制台。
2. 创建新项目或选择现有项目。
3. 在左侧导航窗格中，选择 API 和服务，然后选择库。搜索您的集成所需的 API，然后选择启用。
4. 选择 OAuth 同意屏幕，然后选择开始。
5. 配置同意屏幕：
   - 输入应用程序名称并选择用户支持电子邮件。
   - 对于受众，请选择内部（仅限您的组织）或外部（任何 Google 用户）。
   - 添加开发者联系方式并选择创建。
6. 选择创建 OAuth 客户端。
7. 配置客户端：
   - 对于应用程序类型，选择 Web 应用程序。
   - 为您的客户输入一个姓名。
   - 在 “授权重定向 URI” 下，添加 Amazon Quick 回传 URL：`https://{region}.quicksight.aws.amazon.com/sn/oauthcallback`
8. 选择创建。
9. 记录以下值。您在配置 Amazon Quick 时需要它们。
   - 客户端 ID
   - 客户端密钥

推荐瞄准镜

当您连接到谷歌分析时，需要以下范围。

谷歌分析推荐范围

Scope	说明
`https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly`	读取分析数据和配置。
`https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit`	编辑分析配置和数据。
`openid`	验证用户的身份。
`email`	读取用户的电子邮件地址。

> **Note**
>
> `openid`和`email`范围会自动包含在 OAuth 用户身份验证的同意流程中。它们不是 Service-to-Service OAuth 所必需的。

在 Amazon Quick 中设置连接器

从“可用”选项卡连接

如果要使用默认 OAuth 应用程序身份验证，则无需额外配置即可直接从“可用”选项卡进行连接。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。
2. 在“可用”选项卡上，找到谷歌分析，然后选择 Connect。
3. 完成 Google 登录流程并授予所请求的权限。

要改为使用自定义 OAuth 应用程序配置连接器，请使用为团队创建选项卡，如下所述。

从“为你的团队创建”选项卡创建

完成所有必需的 Google Cloud 配置后，请在 Amazon Quick 中创建连接器。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。
2. 选择 “为你的团队创建” 选项卡。
3. 找到并选择谷歌分析。

> **Note**
>
> 如果 Google Analytics（分析）连接器已经存在，则会出现一个包含您现有连接器的对话框。要使用现有的连接器，请选择它。要创建新的，请选择 “否，新建”。

4. 输入连接器的名称。（可选）选择 + 添加描述以添加描述。
5. 对于连接类型，选择公共网络。
6. 对于 OAuth 配置，请选择以下身份验证方法之一并配置必填字段。

   a. 对于默认 OAuth 应用程序：

      无需其他凭证。选择下一步以继续。

   b. 对于自定义 OAuth 应用程序，请配置以下字段：

      - 基本网址（可选）-谷歌分析 API 基本网址。示例：`https://analyticsdata.googleapis.com`
      - 客户端 ID — 来自谷歌云端 OAuth 客户端的客户端 ID。
      - 客户密钥-来自谷歌云端 OAuth 客户端的客户端密钥。
      - 令牌网址-令牌端点。示例：`https://oauth2.googleapis.com/token`
      - 授权 URL-授权端点。示例：`https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth`
      - 重定向 URL — Pre-filled 使用 Amazon 快速回传网址。

7. 选择下一步。
8. 如果您选择默认 OAuth 应用程序或自定义 OAuth 应用程序，则会打开 Google 授权窗口。查看请求的权限并选择 “允许”。
9. 在 “查看” 页面上，查看连接器的可用操作。选择下一步。
10. 在 “发布” 页面上，选择谁可以访问连接器。您可以为组织中的所有人启用访问权限，也可以搜索特定的团队或群组。
11. 选择发布。

可用操作

设置连接器后，可以使用以下操作。

谷歌分析的可用操作

类别	处理建议	说明
Reports	创建报告	为属性运行报告。
Reports	Batch 创建报告	在单个请求中运行多个报告。
Reports	创建实时报告	为房产运行实时报告。
Reports	创建漏斗报告	为属性运行漏斗报告。
受众	列出受众	列出房产的受众群体。
受众	创建受众名单	创建要导出的受众列表。
受众	列出受众名单	列出房产的受众名单。
受众	获取观众名单	从受众群体列表中检索数据。
受众	创建受众导出	创建受众导出。
受众	获取受众导出	从受众导出中检索数据。
账户	列出账户摘要	列出用户可以访问的账户摘要。
账户	列出账户	列出用户可以访问的所有帐户。
账户	获取账号	检索特定账户的详细信息。
Properties	获取房产	检索特定属性的详细信息。
Properties	搜索房产	使用筛选功能搜索房产。
Properties	获取房产配额	检索属性的配额使用情况。
Events	列出关键事件	列出属性的关键事件（转化）。
元数据	获取元数据	检索用于报告的可用维度和指标。

类别	处理建议	说明
元数据	获取兼容性	检查报告的维度和指标的兼容性。
Annotations	列出注释	列出属性的报告数据注释。

> **Note**
>
> 您可以使用的操作取决于经过身份验证的用户可以访问的 Analytics 属性和帐户。

管理和故障排除

要编辑、共享或删除您的连接器，请参阅the section called “管理现有集成”。

常见的谷歌身份验证问题

- Sign-in 失败（默认 OAuth 应用程序或自定义 OAuth 应用程序）— 确认您的 Google 帐户处于活动状态，并且可以直接登录 Google 网站。对于自定义 OAuth 应用程序，请确认您的 Google Cloud OAuth 客户端中的重定向 URI 是否与 Amazon Quick 回传网址相匹配。
- 应用程序被管理员屏蔽-如果您的 Google Workspace 管理员限制了第三方应用程序的访问权限，那么您在尝试登录时可能会看到错误消息。请联系您的 Google 工作空间管理员以允许使用 Amazon Quick 应用程序。
- 无效的客户端凭据（自定义 OAuth 应用程序）-验证客户端 ID 和客户端密钥是否与 Google Cloud OAuth 客户端中的值相匹配。
- 身份验证弹出窗口失败 — 确认您的浏览器允许来自 Amazon Quick 控制台域的弹出窗口。尝试使用其他浏览器或清除浏览器缓存。
- 权限已撤销 — 如果您之前从 Google 帐号权限设置中撤消了 Amazon Quick 访问权限，则需要通过编辑连接器并重新登录来重新进行身份验证。
- Google API 速率限制 — Google 可能会在高使用率期间限制请求。如果操作失败，请在几分钟后重试。

谷歌 Analytics-specific 问题

- 未启用 Google Analytics 数据 API — 确认您的谷歌云项目的 “API 和服务”、“资源库” 下的 “谷歌分析数据 API” 已启用。

- 没有可见的属性-验证经过身份验证的 Google 帐号是否有权访问您要查询的 Google Analytics（分析）属性。

谷歌日历集成

使用 Google 日历操作连接器，您可以直接在 Amazon Quick 中通过自然语言访问 Google 日历。您无需离开 Amazon Quick 即可创建和更新活动、查看空房情况、管理日历和组织与会者。

Amazon Quick 支持谷歌日历的多种身份验证方法。选择最适合您组织安全要求的方法。

- 默认 OAuth 应用程序-使用Amazon由托管的 OAuth 应用程序。无需其他凭证。您可以直接使用自己的 Google 帐号进行身份验证。
- 自定义 OAuth 应用程序-使用在谷歌云控制台中创建的客户托管 OAuth 客户端。此选项可让您的组织完全控制 OAuth 配置。

有关 Amazon Quick 支持的身份验证方法的更多信息，请参阅the section called “身份验证方法”。

开始前的准备工作

在设置集成之前，请确保您具备以下条件。

- 可以访问谷歌日历的谷歌账号。
- 对于自定义 OAuth 应用程序：访问谷歌网站上的谷歌云控制台，并有权创建 OAuth 客户端。
- 有关 Amazon Quick 订阅要求，请参阅the section called “在控制台中设置集成”。

配置谷歌云

如果您使用默认 OAuth 应用程序身份验证，请跳过此部分并转至。the section called “在 Amazon Quick 中设置连接器”

要进行自定义 OAuth 应用程序身份验证，请在配置 Amazon Quick 之前在 Google Cloud 控制台中完成以下步骤。在步骤 3 中启用 API 时，请搜索并启用 Google 日历 API。

在谷歌云控制台中创建 OAuth 客户端

在谷歌云控制台中创建 OAuth 客户端，以获取 Amazon Quick 所需的客户端凭证。有关更多信息，请参阅谷歌网站上的使用 OAuth 2.0 访问谷歌 API。

1. 在谷歌网站上登录谷歌云端控制台。
2. 创建新项目或选择现有项目。
3. 在左侧导航窗格中，选择 API 和服务，然后选择库。搜索您的集成所需的 API，然后选择启用。
4. 选择 OAuth 同意屏幕，然后选择开始。
5. 配置同意屏幕：
   - 输入应用程序名称并选择用户支持电子邮件。
   - 对于受众，请选择内部（仅限您的组织）或外部（任何 Google 用户）。
   - 添加开发者联系方式并选择创建。
6. 选择创建 OAuth 客户端。
7. 配置客户端：
   - 对于应用程序类型，选择 Web 应用程序。
   - 为您的客户输入一个姓名。
   - 在“授权重定向 URI”下，添加 Amazon Quick 回传 URL：`https://{region}.quicksight.aws.amazon.com/sn/oauthcallback`
8. 选择创建。
9. 记录以下值。在配置 Amazon Quick 时，您需要它们。
   - 客户端 ID
   - 客户端密钥

推荐瞄准镜

当您连接到 Google 日历时，需要使用以下范围。

谷歌日历推荐范围

Scope	说明
`https://www.googleapis.com/auth/calendar`	读取和写入日历事件和设置。
`openid`	验证用户的身份。
`email`	读取用户的电子邮件地址。

> **Note**
>
> `openid`和`email`范围会自动包含在 OAuth 用户身份验证的同意流程中。它们不是 Service-to-Service OAuth 所必需的。

在 Amazon Quick 中设置连接器

从 “可用” 选项卡连接

如果要使用默认 OAuth 应用程序身份验证，则无需额外配置即可直接从 “可用” 选项卡进行连接。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。
2. 在 “可用” 选项卡上，找到 Google 日历并选择 Connect。
3. 完成 Google 登录流程并授予所请求的权限。

要改为使用自定义 OAuth 应用程序配置连接器，请使用为团队创建选项卡，如下所述。

从 “为你的团队创建” 选项卡创建

完成所有必需的 Google Cloud 配置后，请在 Amazon Quick 中创建连接器。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。
2. 选择 “为你的团队创建” 选项卡。
3. 找到并选择谷歌日历。

> **Note**
>
> 如果 Google 日历连接器已存在，则会出现一个包含您现有连接器的对话框。要使用现有的连接器，请选择它。要创建新的，请选择 “否，新建”。

4. 输入连接器的名称。（可选）选择 + 添加描述以添加描述。
5. 对于连接类型，选择公共网络。
6. 对于 OAuth 配置，请选择以下身份验证方法之一并配置必填字段。

   a. 对于默认 OAuth 应用程序：

      无需其他凭证。选择下一步以继续。

b. 对于自定义 OAuth 应用程序，请配置以下字段：

- 基本网址（可选）-谷歌日历 API 基本网址。示例：`https://www.googleapis.com/calendar`
- 客户端 ID — 来自谷歌云端 OAuth 客户端的客户端 ID。
- 客户密钥-来自谷歌云端 OAuth 客户端的客户端密钥。
- 令牌网址-令牌端点。示例：`https://oauth2.googleapis.com/token`
- 授权 URL-授权端点。示例：`https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth`
- 重定向 URL — Pre-filled 使用 Amazon 快速回传网址。

7. 选择下一步。
8. 如果您选择默认 OAuth 应用程序或自定义 OAuth 应用程序，则会打开 Google 授权窗口。查看请求的权限并选择 “允许”。
9. 在 “查看” 页面上，查看连接器的可用操作。选择下一步。
10. 在 “发布” 页面上，选择谁可以访问连接器。您可以为组织中的所有人启用访问权限，也可以搜索特定的团队或群组。
11. 选择发布。

可用操作

设置连接器后，可以使用以下操作。

谷歌日历可用操作

类别	处理建议	说明
Events	列出活动	在日历上列出事件。
Events	搜索活动	按关键字或条件搜索事件。
Events	获取活动	检索特定事件的详细信息。
Events	创建活动	创建新的日历活动。
Events	创建快速活动	根据文本字符串创建事件。
Events	更新事件	更新现有事件。

类别	处理建议	说明
Events	更新活动日历	将活动移至其他日历。
Events	导入事件	将事件导入日历。
Events	列出事件实例	列出重复事件的实例。
Events	删除与会者	将与会者从活动中移除。
可用性	列出免费老虎机	查找跨日历的可用时段。
日历	列出日历	列出经过身份验证的用户的日历。
日历	列出日历活动	列出所有日历中的事件。
日历	获取日历	检索特定日历的详细信息。
日历	获取日历列表	检索日历列表条目。
日历	更新日历列表	更新日历列表条目。
设置	列表设置	列出用户的日历设置。
公用事业机构	获取当前日期时间	检索当前日期和时间。

> **Note**
>
> 您可以使用的操作取决于经过身份验证的用户可访问的日历。

管理和故障排除

要编辑、共享或删除您的连接器，请参阅the section called “管理现有集成”。

常见的谷歌身份验证问题

- Sign-in 失败（默认 OAuth 应用程序或自定义 OAuth 应用程序）— 确认您的 Google 帐户处于活动状态，并且可以直接登录 Google 网站。对于自定义 OAuth 应用程序，请确认您的 Google Cloud OAuth 客户端中的重定向 URI 是否与 Amazon Quick 回传网址相匹配。

- 应用程序被管理员屏蔽-如果您的 Google Workspace 管理员限制了第三方应用程序的访问权限，那么您在尝试登录时可能会看到错误消息。请联系您的 Google 工作空间管理员以允许使用 Amazon Quick 应用程序。
- 无效的客户端凭据（自定义 OAuth 应用程序）-验证客户端 ID 和客户端密钥是否与 Google Cloud OAuth 客户端中的值相匹配。
- 身份验证弹出窗口失败 — 确认您的浏览器允许来自 Amazon Quick 控制台域的弹出窗口。尝试使用其他浏览器或清除浏览器缓存。
- 权限已撤销 — 如果您之前从 Google 帐号权限设置中撤消了 Amazon Quick 访问权限，则需要通过编辑连接器并重新登录来重新进行身份验证。
- Google API 速率限制 — Google 可能会在高使用率期间限制请求。如果操作失败，请在几分钟后重试。

谷歌 Calendar-specific 问题

- 未启用 Google 日历 API — 确认您的 Google Cloud 项目中的 “API 和服务”、“资源库” 下的 Google 日历 API 已启用。

谷歌聊天集成

借助 Google Chat 操作连接器，您可以直接在 Amazon Quick 中使用自然语言从 Google Workspace 账户发送消息、管理空间以及与聊天话题互动。

Google 聊天使用自定义 OAuth 应用程序身份验证。有关 Amazon Quick 支持的身份验证方法的更多信息，请参阅the section called “身份验证方法”。

开始前的准备工作

在设置集成之前，请确保您具备以下条件。

- 一个活跃的 Google Workspace 账户，可以访问你想使用的 Google 聊天空间。
- 在谷歌云控制台中为你的 Google Workspace 项目注册的 OAuth 2.0 客户端，启用了 Google Chat API。
- 有关 Amazon Quick 订阅要求，请参阅the section called “在控制台中设置集成”。

配置谷歌云

要进行自定义 OAuth 应用程序身份验证，请在谷歌云控制台中创建 OAuth 2.0 客户端，为您的项目启用 Google Chat API，使用所需的聊天范围配置 OAuth 同意屏幕（例如，），然后将 Amazon Quick 回调网址添加为授权的重定向 UR `https://{region}.quicksight.aws.amazon.com/sn/oauthcallback` l。`chat.messages` `chat.spaces`*`{region}`*替换为您Amazon所在的地区（例如，`us-east-1`）。有关分步说明，请参阅 Google Workspace 开发者文档中的谷歌聊天 API。记录客户端 ID 和客户密钥 — 您在配置 Amazon Quick 时需要它们。

在 Amazon Quick 中设置连接器

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择 “连接器”。
2. 选择 “为你的团队创建” 选项卡。
3. 找到并选择 Google 聊天。
4. 输入连接器的名称。（可选）选择 + 添加描述以添加描述。
5. 在 “连接类型” 中，选择 “公共网络”。
6. 对于 OAuth 配置，选择自定义 OAuth 应用程序并配置以下字段：
   - 基本网址-谷歌聊天 MCP 基本网址。
   - 客户端 ID — 来自谷歌云 OAuth 2.0 客户端的 OAuth 客户端 ID。
   - 公共 OAuth 客户端（可选）— 如果您的 Google Cloud OAuth 2.0 客户端配置为公共客户端（无客户端密钥），请选择此选项。
   - 客户端密钥-来自谷歌云端 OAuth 2.0 客户端的客户端密钥。
   - 令牌网址-谷歌 OAuth 令牌端点。
   - 授权网址-谷歌 OAuth 授权端点。
   - 重定向 URL — Pre-filled 使用 Amazon 快速回传网址。
7. 选择下一步。
8. 将打开 Google 登录窗口。查看请求的权限，然后选择 “允许”。
9. 在 “查看” 页面上，查看连接器的可用操作。选择下一步。
10. 在 “发布” 页面上，选择谁可以访问连接器。您可以为组织中的所有人启用访问权限，也可以搜索特定的团队或群组。
11. 选择发布。

可用操作

设置连接器后，即可使用 Google Chat 公开的操作。要查看连接器的当前操作集，请转至 Amazon Quick 控制台中连接器的可用操作视图。

管理和故障排除

要编辑、共享或删除您的连接器，请参阅the section called “管理现有集成”。

身份验证问题

- Sign-in 失败 — 验证您的 Google Workspace 帐户是否处于活动状态，并且您可以直接登录 Google Chat。确认您的 Google Cloud OAuth 2.0 客户端中授权的重定向 URI 与 Amazon Quick 回传网址相匹配。
- 无效的客户端凭据-验证客户端 ID 和客户端密钥是否与 Google Cloud OAuth 2.0 客户端中的值相匹配。
- 权限不足-确认已启用 Chat API，以及您的 OAuth 同意屏幕是否包含您要使用的操作所需的范围。

谷歌文档集成

使用 Google Docs 操作连接器，你可以通过自然语言直接在 Amazon Quick 中访问 Google 文档。您无需离开 Amazon Quick 即可创建和编辑文档、阅读内容、插入文本和图像以及管理文档结构。

Amazon Quick 支持谷歌文档的多种身份验证方法。选择最适合您组织安全要求的方法。

- 默认 OAuth 应用程序-使用Amazon由托管的 OAuth 应用程序。无需其他凭证。您可以直接使用自己的 Google 帐号进行身份验证。
- 自定义 OAuth 应用程序-使用在谷歌云控制台中创建的客户托管 OAuth 客户端。此选项可让您的组织完全控制 OAuth 配置。

有关 Amazon Quick 支持的身份验证方法的更多信息，请参阅the section called “身份验证方法”。

开始前的准备工作

在设置集成之前，请确保您具备以下条件。

- 可以访问谷歌文档的谷歌账号。
- 对于自定义 OAuth 应用程序：访问谷歌网站上的谷歌云控制台，并有权创建 OAuth 客户端。

- 有关 Amazon Quick 订阅要求，请参阅the section called “在控制台中设置集成”。

配置谷歌云

如果您使用默认 OAuth 应用程序身份验证，请跳过本节并查看。the section called “在 Amazon Quick 中设置连接器”

要进行自定义 OAuth 应用程序身份验证，请在配置 Amazon Quick 之前在 Google Cloud 控制台中完成以下步骤。在步骤 3 中启用 API 时，请搜索并启用 Google 文档 API。

在谷歌云控制台中创建 OAuth 客户端

在谷歌云控制台中创建 OAuth 客户端，以获取 Amazon Quick 所需的客户端凭证。有关更多信息，请参阅谷歌网站上的使用 OAuth 2.0 访问谷歌 API。

1. 在谷歌网站上登录谷歌云端控制台。
2. 创建新项目或选择现有项目。
3. 在左侧导航窗格中，选择 API 和服务，然后选择库。搜索您的集成所需的 API，然后选择启用。
4. 选择 OAuth 同意屏幕，然后选择开始。
5. 配置同意屏幕：
   - 输入应用程序名称并选择用户支持电子邮件。
   - 对于受众，请选择内部（仅限您的组织）或外部（任何 Google 用户）。
   - 添加开发者联系方式并选择创建。
6. 选择创建 OAuth 客户端。
7. 配置客户端：
   - 对于应用程序类型，选择 Web 应用程序。
   - 输入客户的姓名。
   - 在 “授权重定向 URI” 下，添加 Amazon Quick 回传 URL：`https://{region}.quicksight.aws.amazon.com/sn/oauthcallback`
8. 选择创建。
9. 记录以下值。您在配置 Amazon Quick 时需要它们。
   - 客户端 ID
   - 客户端密钥

推荐瞄准镜

当您连接到 Google 文档时，需要使用以下范围。

谷歌文档推荐的瞄准镜

Scope	说明
`https://www.googleapis.com/auth/documents`	读写谷歌文档文档。
`https://www.googleapis.com/auth/drive`	读取和写入 Google 云端硬盘中的文件。
`https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly`	读取 Google 云端硬盘中的文件。
`openid`	验证用户的身份。
`email`	读取用户的电子邮件地址。

> **Note**
>
> `openid`和`email`范围会自动包含在 OAuth 用户身份验证的同意流程中。它们不是 Service-to-Service OAuth 所必需的。

在 Amazon Quick 中设置连接器

从 “可用” 选项卡连接

如果要使用默认 OAuth 应用程序身份验证，则无需额外配置即可直接从 “可用” 选项卡进行连接。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。
2. 在 “可用” 选项卡上，找到 Google 文档，然后选择 Connect。
3. 完成 Google 登录流程并授予所请求的权限。

要改为使用自定义 OAuth 应用程序配置连接器，请使用为团队创建选项卡，如下所述。

从 “为你的团队创建” 选项卡创建

完成所有必需的 Google Cloud 配置后，请在 Amazon Quick 中创建连接器。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。
2. 选择 “为你的团队创建” 选项卡。
3. 查找并选择 Google 文档。

> **Note**
>
> 如果 Google Docs 连接器已存在，则会出现一个对话框，其中包含您现有的连接器。要使用现有的连接器，请选择它。要创建新的，请选择 “否，新建”。

4. 输入连接器的名称。（可选）选择 + 添加描述以添加描述。
5. 对于连接类型，选择公共网络。
6. 对于 OAuth 配置，请选择以下身份验证方法之一并配置必填字段。

   a. 对于默认 OAuth 应用程序：

      无需其他凭证。选择下一步以继续。

   b. 对于自定义 OAuth 应用程序，请配置以下字段：

      - 基本网址（可选）-谷歌文档 API 基本网址。例如：`https://docs.googleapis.com`
      - 客户端 ID — 来自谷歌云端 OAuth 客户端的客户端 ID。
      - 客户密钥-来自谷歌云端 OAuth 客户端的客户端密钥。
      - 令牌网址-令牌端点。例如：`https://oauth2.googleapis.com/token`
      - 授权 URL-授权端点。例如：`https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth`
      - 重定向 URL — Pre-filled 使用 Amazon 快速回传网址。

7. 选择下一步。
8. 如果您选择默认 OAuth 应用程序或自定义 OAuth 应用程序，则会打开 Google 授权窗口。查看请求的权限并选择 “允许”。
9. 在 “查看” 页面上，查看连接器的可用操作。选择下一步。
10. 在 “发布” 页面上，选择谁可以访问连接器。您可以为组织中的所有人启用访问权限，也可以搜索特定的团队或群组。
11. 选择发布。

可用操作

设置连接器后，可以使用以下操作。

谷歌文档的可用操作

类别	处理建议	说明
文档	获取文档	按 ID 检索文档。
文档	获取文档纯文本	检索文档的纯文本内容。
文档	搜索文档	搜索文档。
文档	创建文档	创建新文档。
文档	创建文档 Markdown	根据 Markdown 内容创建新文档。
文档	复制文档	创建现有文档的副本。
文档	更新文档	更新现有文档。
文档	更新文档 Markdown	使用 Markdown 内容更新文档。
文档	更新文档部分	使用 Markdown 更新文档的特定部分。
文档	更新文档样式	更新文档的样式。
文档	导出 Pdf	将文档导出为 PDF 文件。
内容	插入文本	在指定位置插入文本。
内容	更新文本	替换所有出现的指定文本。
内容	删除内容范围	删除指定范围内的内容。
内容	插入内联图片	在文档中插入行内图像。
内容	创建表	在文档中插入表格。
内容	创建段落要点	为段落添加项目符号格式。
内容	创建命名范围	在文档中创建命名范围。

类别	处理建议	说明
内容	创建分页符	插入分页符。
结构	创建标题	在文档中创建标题。
结构	创建页脚	在文档中创建页脚。

> **Note**
>
> 您可以使用的操作取决于经过身份验证的用户可以访问的文档。

管理和故障排除

要编辑、共享或删除您的连接器，请参阅the section called “管理现有集成”。

常见的谷歌身份验证问题

- Sign-in 失败（默认 OAuth 应用程序或自定义 OAuth 应用程序）— 确认您的 Google 帐户处于活动状态，并且可以直接登录 Google 网站。对于自定义 OAuth 应用程序，请确认您的 Google Cloud OAuth 客户端中的重定向 URI 是否与 Amazon Quick 回传网址相匹配。
- 应用程序被管理员屏蔽-如果您的 Google Workspace 管理员限制了第三方应用程序的访问权限，那么您在尝试登录时可能会看到错误消息。请联系您的 Google 工作空间管理员以允许使用 Amazon Quick 应用程序。
- 无效的客户端凭据（自定义 OAuth 应用程序）-验证客户端 ID 和客户端密钥是否与 Google Cloud OAuth 客户端中的值相匹配。
- 身份验证弹出窗口失败 — 确认您的浏览器允许来自 Amazon Quick 控制台域的弹出窗口。尝试使用其他浏览器或清除浏览器缓存。
- 权限已撤销 — 如果您之前从 Google 帐号权限设置中撤消了 Amazon Quick 访问权限，则需要通过编辑连接器并重新登录来重新进行身份验证。
- Google API 速率限制 — Google 可能会在高使用率期间限制请求。如果操作失败，请在几分钟后重试。

谷歌 Docs-specific 问题

- 未启用 Google 文档 API — 验证您的 Google Cloud 项目中的 “API 和服务”、“资源库” 下是否启用了 Google 文档 API。

与谷歌云端硬盘

借助 Google 云端硬盘集成，您可以通过操作来管理文件和文件夹，并将您的 Google 云端硬盘内容编入知识库以供 AI-powered搜索和问答。

您能做什么

动作连接器

通过 Google 云端硬盘 API 上传和下载文件、管理文件夹、搜索内容并跟踪更改。

知识库

为 Google 云端硬盘文档库、文件夹和文件编制索引。然后，Amazon Quick 代理可以搜索和回答有关内容的问题。Amazon Quick 支持两种设置方法：用于快速配置的用户管理设置，以及使用服务凭证进行文档级访问控制的管理员托管设置。

谷歌云端硬盘操作连接器

使用 Google 云端硬盘操作连接器，您可以直接在 Amazon Quick 中通过自然语言访问 Google 云端硬盘。您无需离开 Amazon Quick 即可上传和下载文件、管理文件夹、搜索内容和跟踪更改。

Amazon Quick 支持 Google 云端硬盘操作连接器的多种身份验证方法。选择最适合您组织安全要求的方法。

- 默认 OAuth 应用程序-使用Amazon由托管的 OAuth 应用程序。无需其他凭证。您可以直接使用自己的 Google 帐号进行身份验证。
- 自定义 OAuth 应用程序-使用在谷歌云控制台中创建的客户托管 OAuth 客户端。此选项可让您的组织完全控制 OAuth 配置。

有关 Amazon Quick 支持的身份验证方法的更多信息，请参阅the section called “身份验证方法”。

开始前的准备工作

在设置集成之前，请确保您具备以下条件。

- 可以访问谷歌云端硬盘的谷歌账号。
- 对于自定义 OAuth 应用程序：访问谷歌网站上的谷歌云控制台，并有权创建 OAuth 客户端。
- 有关 Amazon Quick 订阅要求，请参阅the section called “在控制台中设置集成”。

配置谷歌云

如果您使用默认 OAuth 应用程序身份验证，请跳过本节并查看。the section called “在 Amazon Quick 中设置连接器”

要进行自定义 OAuth 应用程序身份验证，请在配置 Amazon Quick 之前在 Google Cloud 控制台中完成以下步骤。在步骤 3 中启用 API 时，请搜索并启用 Google 云端硬盘 API。

在谷歌云控制台中创建 OAuth 客户端

在谷歌云控制台中创建 OAuth 客户端，以获取 Amazon Quick 所需的客户端凭证。有关更多信息，请参阅谷歌网站上的使用 OAuth 2.0 访问谷歌 API。

1. 在谷歌网站上登录谷歌云端控制台。
2. 创建新项目或选择现有项目。
3. 在左侧导航窗格中，选择 API 和服务，然后选择库。搜索您的集成所需的 API，然后选择启用。
4. 选择 OAuth 同意屏幕，然后选择开始。
5. 配置同意屏幕：
   - 输入应用程序名称并选择用户支持电子邮件。
   - 对于受众，请选择内部（仅限您的组织）或外部（任何 Google 用户）。
   - 添加开发者联系方式并选择创建。
6. 选择创建 OAuth 客户端。
7. 配置客户端：
   - 对于应用程序类型，选择 Web 应用程序。
   - 为您的客户输入一个姓名。
   - 在 “授权重定向 URI” 下，添加 Amazon Quick 回传 URL：`https://{region}.quicksight.aws.amazon.com/sn/oauthcallback`
8. 选择创建。
9. 记录以下值。在配置 Amazon Quick 时，您需要它们。

- 客户端 ID
- 客户端密钥

推荐瞄准镜

当您连接到 Google 云端硬盘时，需要使用以下范围。

谷歌云端硬盘推荐的范围

Scope	说明
`https://www.googleapis.com/auth/drive`	读取和写入 Google 云端硬盘中的文件。
`https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly`	读取 Google 云端硬盘中的文件。
`https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata.readonly`	读取 Google 云端硬盘中的文件元数据。
`openid`	验证用户的身份。
`email`	读取用户的电子邮件地址。

> **Note**
>
> `openid`和`email`范围会自动包含在 OAuth 用户身份验证的同意流程中。它们不是 Service-to-Service OAuth 所必需的。

在 Amazon Quick 中设置连接器

从 “可用” 选项卡连接

如果要使用默认 OAuth 应用程序身份验证，则无需额外配置即可直接从 “可用” 选项卡进行连接。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。
2. 在可用选项卡上，找到 Google 云端硬盘，然后选择 Connect。

3. 完成 Google 登录流程并授予所请求的权限。

要改为使用自定义 OAuth 应用程序配置连接器，请使用为团队创建选项卡，如下所述。

从 “为你的团队创建” 选项卡创建

完成所有必需的 Google Cloud 配置后，请在 Amazon Quick 中创建连接器。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。
2. 选择 “为你的团队创建” 选项卡。
3. 找到并选择 Google 云端硬盘。

> **Note**
>
> 如果 Google 云端硬盘连接器已存在，则会出现一个对话框，其中包含您现有的连接器。要使用现有的连接器，请选择它。要创建新的，请选择 “否，新建”。

4. 输入连接器的名称。（可选）选择 + 添加描述以添加描述。
5. 对于连接类型，选择公共网络。
6. 对于 OAuth 配置，请选择以下身份验证方法之一并配置必填字段。

   a. 对于默认 OAuth 应用程序：

      无需其他凭证。选择下一步以继续。

   b. 对于自定义 OAuth 应用程序，请配置以下字段：

      - 基本网址（可选）-Google 云端硬盘 API 基本网址。例如：`https://www.googleapis.com/drive`
      - 客户端 ID — 来自谷歌云端 OAuth 客户端的客户端 ID。
      - 客户密钥-来自谷歌云端 OAuth 客户端的客户端密钥。
      - 令牌网址-令牌端点。例如：`https://oauth2.googleapis.com/token`
      - 授权 URL-授权端点。例如：`https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth`
      - 重定向 URL — Pre-filled 使用 Amazon 快速回传网址。

7. 选择下一步。
8. 如果您选择默认 OAuth 应用程序或自定义 OAuth 应用程序，则会打开 Google 授权窗口。查看请求的权限并选择 “允许”。

9. 在“查看”页面上，查看连接器的可用操作。选择下一步。
10. 在“发布”页面上，选择谁可以访问连接器。您可以为组织中的所有人启用访问权限，也可以搜索特定的团队或群组。
11. 选择发布。

可用操作

设置连接器后，可以使用以下操作。

谷歌云端硬盘的可用操作

类别	处理建议	说明
文件	获取文件	从 Google 云端硬盘下载文件。
文件	搜索文件	按名称或内容搜索文件。
文件	获取文件元数据	检索文件的元数据。
文件	导入文件	将文件上传到 Google 云端硬盘。
文件	从 URL 上传文件	从 URL 上传文件。
文件	创建文件	创建新文件。
文件	从文本创建文件	根据文本内容创建文件。
文件	放置文件	替换现有文件的内容。
文件	更新文件内容	编辑现有文件的内容。
文件	更新文件位置	将文件移动到其他文件夹。
文件	复制文件	创建文件副本。
文件	导出文件	将 Google 工作空间文件导出为其他格式。
文件	删除文件	将文件移到垃圾桶。
文件夹	Create Folder	创建新文件夹

类别	处理建议	说明
文件夹	搜索文件夹	按名称搜索文件夹。
Permissions	列出权限	列出文件或文件夹的权限。
评论	列出评论	列出对文件的评论。
更改	清单变更	列出最近对文件所做的更改。
更改	获取更改起始页令牌	检索用于跟踪更改的起始页标记。
开车	获取云端硬盘信息	检索有关用户云端硬盘的信息。

> **Note**
>
> 您可以使用的操作取决于经过身份验证的用户可以访问的文件和文件夹。

管理和故障排除

要编辑、共享或删除您的连接器，请参阅the section called “管理现有集成”。

常见的谷歌身份验证问题

- Sign-in 失败（默认 OAuth 应用程序或自定义 OAuth 应用程序）— 确认您的 Google 帐户处于活动状态，并且可以直接登录 Google 网站。对于自定义 OAuth 应用程序，请确认您的 Google Cloud OAuth 客户端中的重定向 URI 是否与 Amazon Quick 回传网址相匹配。
- 应用程序被管理员屏蔽-如果您的 Google Workspace 管理员限制了第三方应用程序的访问权限，那么您在尝试登录时可能会看到错误消息。请联系您的 Google 工作空间管理员以允许使用 Amazon Quick 应用程序。
- 无效的客户端凭据（自定义 OAuth 应用程序）-验证客户端 ID 和客户端密钥是否与 Google Cloud OAuth 客户端中的值相匹配。
- 身份验证弹出窗口失败 — 确认您的浏览器允许来自 Amazon Quick 控制台域的弹出窗口。尝试使用其他浏览器或清除浏览器缓存。
- 权限已撤销 — 如果您之前从 Google 帐号权限设置中撤消了 Amazon Quick 访问权限，则需要通过编辑连接器并重新登录来重新进行身份验证。

- Google API 速率限制 — Google 可能会在高使用率期间限制请求。如果操作失败，请在几分钟后重试。

谷歌 Drive-specific 问题

- 未启用 Google 云端硬盘 API — 确认您的谷歌云项目的 “API 和服务”、“资源库” 下的 Google 云端硬盘 API 已启用。

谷歌云端硬盘知识库集成

借助 Google 云端硬盘知识库集成，您可以将自己的 Google 云端硬盘内容编入索引。然后，您的 Amazon Quick 代理可以搜索这些内容并回答相关问题。

Amazon Quick 支持两种用于连接 Google 云端硬盘的身份验证方法：

- User-managed 设置-您直接登录 Google 云端硬盘以授权连接。这是最简单的入门方法。有关更多信息，请参阅 the section called “User-managed 设置”。
- Admin-managed 设置（服务凭据）— Google Workspace 管理员创建一个具有全网域授权的服务帐号来授权连接。管理员管理设置的一个主要优势是内置的文档级访问控制 (ACL)。Amazon Quick 会自动同步来自 Google 云端硬盘的访问控制列表。它会在查询时验证每个用户的权限，因此用户只能从他们有权访问的文档中看到答案。有关更多信息，请参阅 the section called “Admin-managed Google 云端硬盘知识库设置”。

连接后，Amazon Quick 会将您的 Google 云端硬盘文件和文件夹编入知识库中。然后，您的 Amazon Quick 代理可以搜索这些内容并根据您的 Google 云端硬盘数据生成答案。

先决条件

在设置 Google 云端硬盘知识库集成之前，请确保具备以下条件：

- 具有谷歌云端硬盘访问权限的谷歌账号。
- 有关订阅要求，请参阅the section called “在控制台中设置集成”。

对于管理员管理的设置，还需要满足其他先决条件。有关更多信息，请参阅 the section called “Admin-managed Google 云端硬盘知识库设置”。

受支持的内容类型

Google 云端硬盘连接器支持 Amazon Quick 知识库支持的所有常见文件类型。这些文件包括 PDF、Word PowerPoint、Excel 和文本文件。该连接器还支持以下 Google Workspace-specific 格式：

- 谷歌文档
- Google Sheets
- 谷歌幻灯片

有关支持的文件类型、大小限制和内容处理选项的更多信息，请参阅常用配置设置。

User-managed 设置

使用用户管理的设置，您可以直接登录 Google 云端硬盘以授权连接。Amazon Quick 通过托管 OAuth 流程处理身份验证。不需要 Google Cloud 项目、服务帐号或全网域授权。

先决条件

在设置用户管理的 Google 云端硬盘知识库之前，请验证以下内容：

- 你有一个可以访问谷歌云端硬盘的谷歌账号。
- 您的 Google Workspace 管理员允许第三方访问应用程序，也可以代表您允许 Amazon Quick 应用程序。
- 您的浏览器允许来自 Amazon Quick 控制台域的弹出窗口。

> **Note**
>
> 如果您的组织限制第三方应用程序访问 Google Workspace，则您的 Google Workspace 管理员可能需要先允许 Amazon Quick 应用程序，然后用户才能登录。如果您在登录过程中遇到错误，请联系您的 Google Workspace 管理员。

> **Note**
>
> User-managed 安装程序不支持文档级访问控制 (ACL)。ACL 是一种控制哪些用户可以访问特定文档的机制。如果您需要文档级访问控制，请改用Admin-managed Google 云端硬盘知识库设置。

同意期间授予的权限

当您授权连接时，Amazon Quick 会向您的 Google 账户请求以下权限：

查看并下载您的所有 Google 云端硬盘文件

- 允许 Amazon Quick 查看你的谷歌云端硬盘文件
- 允许 Amazon Quick 下载您的文件
- 允许 Amazon Quick 查看与您共享文件的人的姓名和电子邮件地址

查看有关您的 Google 云端硬盘文件的信息

- 允许 Amazon Quick 查看您的文件的标题和描述
- 允许 Amazon Quick 查看与您共享文件的人的姓名和电子邮件地址
- 允许 Amazon Quick 查看您的文件夹以及文件的组织方式

> **Note**
>
> 您可以随时在 Google 帐号权限设置中查看并移除此访问权限。

设置 Google 云端硬盘知识库

要创建用户管理的 Google 云端硬盘知识库，请在 Amazon Quick 控制台中完成以下步骤。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择知识。
2. 找到 Google 云端硬盘，然后选择添加 (+) 图标。
3. 在“创建 Google 云端硬盘”知识库对话框的“身份验证方法”下，选择“登录 Google 云端硬盘”并完成 Google 登录和同意流程。
4. 在创建知识库下，输入知识库的名称和可选描述。
5. 在“内容”部分中，选择添加内容，然后选择要编入索引的 Google 云端硬盘文件和文件夹。您可以浏览个人云端硬盘中的内容、与您共享的文件以及组织中的共享云端硬盘。

6. 选择创建。

选择 “创建” 后，数据同步将自动开始。

访问控制

> **Important**
>
> 当 Amazon Quick 通过用户管理的设置将 Google 云端硬盘内容编入索引时，它不会同步来自 Google 云端硬盘的访问控制列表 (ACL)。任何有权访问 Amazon Quick 知识库的用户都可以访问所有已编入索引的内容，无论他们在 Google 云端硬盘中的权限如何。请仔细查看您在创建知识库时包含的内容。

如果您需要文档级访问控制，请改用。Admin-managed Google 云端硬盘知识库设置

管理您的集成并对其进行故障排除

有关编辑、共享或删除集成的说明，请参阅the section called “管理现有集成”。

有关知识库疑难解答（包括同步问题和缺少文档）的更多信息，请参阅the section called “疑难解答知识库”。

谷歌 Drive-specific 问题

- 应用程序被管理员屏蔽-如果您的 Google Workspace 管理员限制了第三方应用程序的访问权限，那么您在尝试登录时可能会看到错误消息。请联系您的 Google 工作空间管理员以允许使用 Amazon Quick 应用程序。
- 身份验证弹出窗口失败 — 确认您的浏览器允许来自 Amazon Quick 控制台域的弹出窗口。尝试使用其他浏览器或清除浏览器缓存。
- 权限已撤销 — 如果您之前从 Google 帐号权限设置中撤消了 Amazon Quick 访问权限，则需要通过编辑集成并重新登录来重新进行身份验证。
- 缺少内容-验证您用于身份验证的 Google 帐户是否有权访问您选择的文件和文件夹。初始同步后与您共享的内容需要重新同步才能编制索引。
- Google API 速率限制 — Google 云端硬盘可能会限制高使用率期间的请求。如果同步失败或不完整，请在非高峰时段重试。

已知限制条件

- Document-level 用户管理的设置不支持访问控制 (ACL)。如果您需要文档级访问控制，请使用。Admin-managed Google 云端硬盘知识库设置
- 不支持文件注释的同步。

Admin-managed Google 云端硬盘知识库设置

使用管理员管理的设置，Google Workspace 管理员可以创建一个服务帐号并委托全网域访问权限。个人用户无需通过登录进行授权。

Admin-managed 安装程序包括内置的文档级访问控制列表 (ACL) 支持。Amazon Quick 会自动同步来自 Google 云端硬盘的 ACL，并在查询时验证每位用户的权限。

有关 ACL 最佳实践的更多信息，请参阅the section called “知识库中管理 ACL 的最佳实践”。

先决条件

在设置集成之前，请确保您具备以下条件。

- 管理员访问您组织的 Google 工作空间。
- Amazon Quick 企业用户账户。不需要管理员访问权限。
- 一个 Google Workspace 账户，其电子邮件域名与用于 Amazon Quick 身份的电子邮件域名相匹配。
- 有关订阅要求，请参阅the section called “在控制台中设置集成”。

设置概述

设置包括以下阶段：

1. 配置 Google Workspace — 创建具有只读 API 访问权限和全网域授权的 Google Cloud 服务帐号。然后为服务帐号创建一个专门的管理员用户来模仿。有关更多信息，请参阅 the section called “配置谷歌工作空间”。
2. 在 Amazon Quick 中创建知识库 — 使用第 1 阶段的服务账号凭证创建 Google 云端硬盘知识库。有关更多信息，请参阅 the section called “在 Amazon Quick 中创建知识库”。

Document-level 系统会自动为所有管理员管理的知识库启用访问控制。有关访问控制工作原理的更多信息，请参阅the section called “Document-level 访问控制”。

配置谷歌工作空间

要将 Amazon Quick 连接到 Google 云端硬盘，请在谷歌云控制台和 Google Workspace 管理控制台中完成以下任务。您可以创建 Google Cloud 项目、开启所需的 API、生成服务帐号凭据以及配置全网域授权。您还可以为服务帐号创建一个专门的管理员用户来模仿。

⚠ 先决条件

开始之前，请确保您拥有：

- 具有管理员权限的 Google 工作空间账号
- 在 Google Cloud 控制台中创建项目的权限

创建谷歌云项目

1. 打开谷歌云控制台。
2. 从页面顶部的项目选择器中选择 “新建项目”。
3. 输入项目名称，然后选择创建。
4. 创建项目后，选择 “选择项目” 以切换到该项目。这可能需要一些时间。

打开所需的 API

Amazon Quick 需要三个谷歌 API。打开 API 库中的每一个。

1. 在导航菜单中，选择 API 和服务，然后选择库。
2. 搜索以下每个 API 并选择启用：
   - 谷歌云硬盘 API
   - 谷歌云端硬盘活动 API
   - 管理员 SDK API

创建服务帐号

1. 在导航菜单中，选择 API 和服务，然后选择凭据。
2. 选择 “创建凭据”，然后选择 “服务帐户”。
3. 输入服务帐号的名称和可选描述，然后选择完成。

生成私钥

1. 在 “凭据” 页面上，选择您创建的服务帐号。
2. 选择 “密钥” 选项卡，然后选择 “添加密钥”、“创建新密钥”。
3. 确认已选择 JSON，然后选择创建。

浏览器下载包含私钥的 JSON 文件。安全地存储此文件。您将在稍后的步骤中将其上传到 Amazon Quick。

> **Note**
>
> 如果您收到一条错误消息，指出服务帐号密钥创建已被组织政策禁用，请参阅the section called “解决组织政策限制”。

记录服务账号的唯一 ID

1. 在服务账号详细信息页面上，选择详细信息选项卡。
2. 复制 “唯一 ID” 字段中的值。配置全域委托时需要此值。

配置全网域授权

Domain-wide 委托允许服务帐号代表贵组织中的用户访问 Google Workspace 数据。

1. 在服务帐号详细信息页面上，展开高级设置。
2. 选择查看 Google 工作空间管理员控制台。管理员控制台将在新选项卡中打开。
3. 在管理员控制台导航窗格中，选择安全、访问和数据控制、API 控件。
4. 选择 “管理全域授权”，然后选择 “新增”。
5. 在 “客户端 ID” 中，输入您之前复制的唯一 ID。
6. 对于 OAuth 作用域，请输入以下以逗号分隔的值：

```
https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly,https://www.googleapis.com/
auth/drive.metadata.readonly,https://www.googleapis.com/auth/
admin.directory.user.readonly,https://www.googleapis.com/auth/
admin.directory.group.readonly,https://www.googleapis.com/auth/cloud-
platform,https://www.googleapis.com/auth/forms.body.readonly
```

7. 选择授权。

创建委派管理员用户

服务帐号代表 Google Workspace 管理员用户行事。为此目的创建专门用户并分配所需的最低角色。

1. 在 Google Workspace 管理员控制台中，选择目录，然后选择用户。
2. 选择 “添加新用户”。
3. 输入新用户的名字、姓氏和主电子邮件地址，然后选择添加新用户。
4. 选择完成。
5. 从用户列表中选择您创建的用户。如果用户未出现，请刷新页面。
6. 在用户详细信息页面上，展开管理员角色和权限部分。
7. 在 “角色” 下，分配以下角色：
   - 群组阅读器
   - 用户管理管理员
   - 存储管理员
8. 选择保存。

记录该用户的电子邮件地址。当你在 Amazon Quick 中创建知识库时，你需要它。

Google 工作空间配置疑难解答

解决组织政策限制

如果您在创建服务帐号密钥时收到以下错误：

```
The organization policy constraint iam.disableServiceAccountKeyCreation
is enforced on your organization.
```

> **Note**
>
> 对于 2024 年 5 月 3 日当天或之后创建的 Google Cloud 组织，默认情况下会强制执行此限制。

您必须改写项目的政策。

1. 打开 Google Cloud 控制台并确认选择了正确的项目。
2. 在导航菜单中，选择 IAM 和管理员，然后选择组织政策。
3. 在 “筛选器” 字段中输入`iam.disableServiceAccountKeyCreation`。然后，在策略列表中，选择禁用服务帐号密钥创建。
4. 选择管理政策。

> **Note**
>
> 如果 “管理策略” 不可用，则需要组织级别的组织策略管理员角色 (`roles/orgpolicy.policyAdmin`)。请参阅the section called “授予组织策略管理员角色”。

5. 在 “策略来源” 部分中，确保选中 “覆盖父母的策略”。
6. 在 “执行” 下，关闭该组织政策限制的强制执行。
7. 选择设置策略。

更改可能需要几分钟才能传播。

授予组织策略管理员角色

组织政策管理员角色 (`roles/orgpolicy.policyAdmin`) 必须在组织级别授予，而不是在项目级别。为项目分配角色时，它不会出现在角色列表中。

要授予此角色，请从 Google Cloud 控制台的项目选择器中选择您的组织（不是项目）。然后，选择 IAM 和管理员、IAM，并将该角色分配给您的账户。有关详细说明，请参阅 Google Cloud 文档中的管理项目、文件夹和组织的访问权限。

角色分配可能需要几分钟才能传播。

在 Amazon Quick 中创建知识库

在此阶段，您将在 Amazon Quick 中创建知识库并提供来自 Google Workspace 配置的服务账户凭证。任何企业用户都可以完成此阶段。不需要 Amazon Quick 管理员访问权限。

如果 Google Workspace 管理员代表您完成了 Google Workspace 配置，则在继续操作之前，您需要提供 JSON 密钥文件和委派的管理员电子邮件地址。

设置知识库

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择知识。

2. 在知识库下，找到 Google 云端硬盘，然后选择添加 (+) 图标。
3. 在创建 Google 云端硬盘知识库对话框中，选择是否有管理员凭据？ 配置文档级访问控制。
4. 在关联账户下拉列表中，选择添加账户。
5. 对于 Name (名称)，输入连接的名称。使用描述性名称，例如您的 Google Workspace 域名。

> **Important**
>
> 保存连接名称后，您无法对其进行更改。

6. 选择上传.JSON 密钥，然后选择你在 Google Workspace 配置期间下载的 JSON 文件。
7. 对于 Google 工作空间管理员电子邮件地址，请输入您在 Google 工作空间配置期间创建的委托管理员用户的电子邮件地址。
8. 选择下一步。

选择要同步的内容

1. 为您的知识库输入名称和可选描述。
2. 选择要包含的 Google 云端硬盘内容：
   - 我的云端硬盘（所有用户）— 包括组织中所有用户的 “我的云端硬盘” 中的文件。
   - 与我共享（所有用户）-包括与您的用户共享的文件。
   - 共享云端硬盘-默认情况下，所有共享云端硬盘都会同步。要包含或排除特定云端硬盘，请使用筛选器类型下拉列表和添加共享云端硬盘 ID 字段。您可以输入 1 到 100 个共享云端硬盘 ID。
3. 选择 “下一步” 配置高级设置。

配置高级设置

在 “高级设置” 步骤中，您可以为知识库配置可选设置。

按日期筛选内容

根据上次修改日期限制搜索哪些文档。开始日期默认为今天之前一年。您可以更改或清除开始日期，也可以选择设置结束日期。

Multi-media 内容、文件大小和文件模式

选择要包含在知识库中的内容类型。

- 文档中的视觉内容-从支持的文档格式中提取和索引可视元素。默认情况下，此选项处于启用状态。
- 音频文件-对音频文件进行转录和索引。
- 视频文件-对视频文件进行转录和索引。

选择 “创建” 以创建知识库。选择 “创建” 后，数据同步将自动开始。

管理和故障排除

要编辑、共享或删除您的集成，请参阅the section called “管理现有集成”。

有关知识库疑难解答（包括同步问题和缺少文档）的信息，请参阅the section called “疑难解答知识库”。

有关同步报告、同步计划和验证文档级访问控制的信息，请参阅。the section called “同步报告和可观察性”

Admin-managed 设置问题

- Google API 速率限制 — 在高使用率期间，Google 云端硬盘可能会限制请求。如果同步失败或不完整，请在非高峰时段重试。
- SSL 证书错误-如果您在创建知识库时收到有关 SSL 证书错误的错误，请验证您在全域委托期间配置的 OAuth 范围。

Document-level 访问控制

Admin-managed Google 云端硬盘知识库包括内置的文档级访问控制。Amazon Quick 在每次抓取时都会同步来自 Google 云端硬盘的访问控制列表 (ACL)，并在查询时验证每个用户的权限，因此用户只能看到他们有权访问的文档中的答案。

工作原理

当用户向使用管理员管理的 Google 云端硬盘知识库的 Amazon Quick 代理提交查询时，系统会分两个阶段实施访问控制：

1. Pre-retrieval 筛选 — Amazon Quick 对向量索引执行语义搜索，以找到最相关的文档段落。系统会应用已存储在索引中的访问控制列表。这将生成一套初步的候选人文件。这个阶段是必要的，因为对索引中的每个文档进行实时 API 调用在规模上会过于昂贵。

2. Real-time 验证 — 系统通过调用 Google 云端硬盘 API 来实时验证候选文档。它使用管理员提供的服务帐号凭据，通过模拟生成用户特定的访问令牌。Google 云端硬盘保留与每个文档关联的访问控制列表的真实来源。系统会从结果集中删除用户无权访问的所有文档。

系统仅将经过验证和授权的文档段落作为上下文传递给模型。该模型使用这些知识来生成响应。这种分为两个阶段的方法提供了文档级别的访问控制保障，并保持了大规模的性能。

启用 ACL 管理

Document-level 系统会自动为所有管理员管理的知识库启用访问控制。无需其他配置。

有关 ACL 最佳实践的更多信息，请参阅the section called “知识库中管理 ACL 的最佳实践”。

已知限制条件

- 不支持文件评论同步。

有关常规 ACL 限制和最佳实践的更多信息，请参阅the section called “知识库中管理 ACL 的最佳实践”。

谷歌聚会集成

使用 Google Meet 操作连接器，你可以通过自然语言直接在 Amazon Quick 中访问 Google Meet。您无需离开 Amazon Quick 即可安排会议、查看会议记录、检索笔录和录音以及管理会议空间。

Amazon Quick 支持 Google Meet 的多种身份验证方法。选择最适合您组织安全要求的方法。

- 默认 OAuth 应用程序-使用Amazon由托管的 OAuth 应用程序。无需其他凭证。您可以直接使用自己的 Google 帐号进行身份验证。
- 自定义 OAuth 应用程序-使用在谷歌云控制台中创建的客户托管 OAuth 客户端。此选项可让您的组织完全控制 OAuth 配置。

有关 Amazon Quick 支持的身份验证方法的更多信息，请参阅the section called “身份验证方法”。

开始前的准备工作

在设置集成之前，请确保您具备以下条件。

- 可以访问 Google Meet 的谷歌账号。
- 对于自定义 OAuth 应用程序：访问谷歌网站上的谷歌云控制台，并有权创建 OAuth 客户端。

- 有关 Amazon Quick 订阅要求，请参阅the section called “在控制台中设置集成”。

配置谷歌云

如果您使用默认 OAuth 应用程序身份验证，请跳过本节并查看。the section called “在 Amazon Quick 中设置连接器”

要进行自定义 OAuth 应用程序身份验证，请在配置 Amazon Quick 之前在谷歌云控制台中完成以下步骤。在步骤 3 中启用 API 时，请搜索并启用 Google Meet REST API。

在谷歌云控制台中创建 OAuth 客户端

在谷歌云控制台中创建 OAuth 客户端，以获取 Amazon Quick 所需的客户端凭证。有关更多信息，请参阅谷歌网站上的使用 OAuth 2.0 访问谷歌 API。

1. 在谷歌网站上登录谷歌云端控制台。
2. 创建新项目或选择现有项目。
3. 在左侧导航窗格中，选择 API 和服务，然后选择库。搜索您的集成所需的 API，然后选择启用。
4. 选择 OAuth 同意屏幕，然后选择开始。
5. 配置同意屏幕：
   - 输入应用程序名称并选择用户支持电子邮件。
   - 对于受众，请选择内部（仅限您的组织）或外部（任何 Google 用户）。
   - 添加开发者联系方式并选择创建。
6. 选择创建 OAuth 客户端。
7. 配置客户端：
   - 对于应用程序类型，选择 Web 应用程序。
   - 为您的客户输入一个姓名。
   - 在 “授权重定向 URI” 下，添加 Amazon Quick 回传 URL：`https://{region}.quicksight.aws.amazon.com/sn/oauthcallback`
8. 选择创建。
9. 记录以下值。您在配置 Amazon Quick 时需要它们。
   - 客户端 ID
   - 客户端密钥

推荐瞄准镜

当您连接 Google Meet 时，需要提供以下范围。

谷歌见面推荐瞄准镜

Scope	说明
`https://www.googleapis.com/auth/meetings.space.created`	创建会议空间。
`https://www.googleapis.com/auth/meetings.space.readonly`	读取会议空间信息。
`https://www.googleapis.com/auth/meetings.space.settings`	管理会议空间设置。
`openid`	验证用户的身份。
`email`	读取用户的电子邮件地址。

> **Note**
>
> `openid`和`email`范围会自动包含在 OAuth 用户身份验证的同意流程中。它们不是 Service-to-Service OAuth 所必需的。

在 Amazon Quick 中设置连接器

从“可用”选项卡连接

如果要使用默认 OAuth 应用程序身份验证，则无需额外配置即可直接从“可用”选项卡进行连接。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。
2. 在“可用”选项卡上，找到 Google Mee t 并选择 Connect。
3. 完成 Google 登录流程并授予所请求的权限。

要改为使用自定义 OAuth 应用程序配置连接器，请使用为团队创建选项卡，如下所述。

从 “为你的团队创建” 选项卡中创建

完成所有必需的 Google Cloud 配置后，请在 Amazon Quick 中创建连接器。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。
2. 选择 “为你的团队创建” 选项卡。
3. 查找并选择 Google Meet。

> **Note**
>
> 如果 Google Meet 连接器已存在，则会出现一个对话框，其中包含您现有的连接器。要使用现有的连接器，请选择它。要创建新的，请选择 “否，新建”。

4. 输入连接器的名称。（可选）选择 + 添加描述以添加描述。
5. 对于连接类型，选择公共网络。
6. 对于 OAuth 配置，请选择以下身份验证方法之一并配置必填字段。

   a. 对于默认 OAuth 应用程序：

      无需其他凭证。选择下一步以继续。

   b. 对于自定义 OAuth 应用程序，请配置以下字段：

      - 基本网址（可选）— Google Meet API 基本网址。例如：`https://meet.googleapis.com`
      - 客户端 ID — 来自谷歌云端 OAuth 客户端的客户端 ID。
      - 客户端密钥-来自谷歌云端 OAuth 客户端的客户端密钥。
      - 令牌网址-令牌端点。例如：`https://oauth2.googleapis.com/token`
      - 授权 URL-授权端点。例如：`https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth`
      - 重定向 URL — Pre-filled 使用 Amazon 快速回传网址。
7. 选择下一步。
8. 如果您选择默认 OAuth 应用程序或自定义 OAuth 应用程序，则会打开 Google 授权窗口。查看请求的权限并选择 “允许”。
9. 在 “查看” 页面上，查看连接器的可用操作。选择下一步。
10. 在 “发布” 页面上，选择谁可以访问连接器。您可以为组织中的所有人启用访问权限，也可以搜索特定的团队或群组。
11. 选择发布。

可用操作

设置连接器后，可以使用以下操作。

Google Meeet

类别	处理建议	说明
会议	创建会议	创建新会议。
会议	开始会议	检索特定会议的详细信息。
会议	列出会议记录	列出过去会议的会议记录。
空间	创建空间	创建新的会议空间。
空间	获取空间	检索会议室的详细信息。
空间	更新空间	更新会议空间设置。
参与者	列出参与者	列出会议记录的参与者。
参与者	列出参与者会话	列出参与者的会话。
参与者	获取参与者会话	检索参与者会话的详细信息。
录音	列出录音	列出会议记录的录音。
录音	获取录音	按会议记录 ID 检索录音。
成绩单	获取成绩单	按会议记录 ID 检索笔录。
成绩单	列出笔录条目	列出成绩单中的单个条目。
成绩单	获取成绩单条目	检索特定的成绩单条目。

> **Note**
>
> 您可以使用的操作取决于经过身份验证的用户可以访问的会议和会议记录。

管理和故障排除

要编辑、共享或删除您的连接器，请参阅the section called “管理现有集成”。

常见的谷歌身份验证问题

- Sign-in 失败（默认 OAuth 应用程序或自定义 OAuth 应用程序）— 确认您的 Google 帐户处于活动状态，并且可以直接登录 Google 网站。对于自定义 OAuth 应用程序，请确认您的 Google Cloud OAuth 客户端中的重定向 URI 是否与 Amazon Quick 回传网址相匹配。
- 应用程序被管理员屏蔽-如果您的 Google Workspace 管理员限制了第三方应用程序的访问权限，那么您在尝试登录时可能会看到错误消息。请联系您的 Google 工作空间管理员以允许使用 Amazon Quick 应用程序。
- 无效的客户端凭据（自定义 OAuth 应用程序）-验证客户端 ID 和客户端密钥是否与 Google Cloud OAuth 客户端中的值相匹配。
- 身份验证弹出窗口失败 — 确认您的浏览器允许来自 Amazon Quick 控制台域的弹出窗口。尝试使用其他浏览器或清除浏览器缓存。
- 权限已撤销 — 如果您之前从 Google 帐号权限设置中撤消了 Amazon Quick 访问权限，则需要通过编辑连接器并重新登录来重新进行身份验证。
- Google API 速率限制 — Google 可能会在高使用率期间限制请求。如果操作失败，请在几分钟后重试。

谷歌 Meet-specific 问题

- 未启用 Google Meet REST API — 确认您的 Google Cloud 项目的 “API 和服务”、“资源库” 下的 Google Meet REST API 已

谷歌表格集成

使用 Google 表格操作连接器，您可以直接在 Amazon Quick 中通过自然语言访问 Google 表格。您无需离开 Amazon Quick 即可创建和编辑电子表格、读取和写入单元格区域、设置单元格格式以及搜索数据。

Amazon Quick 支持 Google 表格的多种身份验证方法。选择最适合您组织安全要求的方法。

- 默认 OAuth 应用程序-使用Amazon由托管的 OAuth 应用程序。无需其他凭证。您可以直接使用自己的 Google 帐号进行身份验证。

- 自定义 OAuth 应用程序-使用在谷歌云控制台中创建的客户托管 OAuth 客户端。此选项可让您的组织完全控制 OAuth 配置。

有关 Amazon Quick 支持的身份验证方法的更多信息，请参阅the section called “身份验证方法”。

开始前的准备工作

在设置集成之前，请确保您具备以下条件。

- 可以访问谷歌表格的谷歌账号。
- 对于自定义 OAuth 应用程序：访问谷歌网站上的谷歌云控制台，并有权创建 OAuth 客户端。
- 有关 Amazon Quick 订阅要求，请参阅the section called “在控制台中设置集成”。

配置谷歌云

如果您使用默认 OAuth 应用程序身份验证，请跳过本节并查看。the section called “在 Amazon Quick 中设置连接器”

要进行自定义 OAuth 应用程序身份验证，请在配置 Amazon Quick 之前在 Google Cloud 控制台中完成以下步骤。在步骤 3 中启用 API 时，请搜索并启用 Google 表格 API。

在谷歌云端控制台中创建 OAuth 客户端

在谷歌云控制台中创建 OAuth 客户端，以获取 Amazon Quick 所需的客户端凭证。有关更多信息，请参阅谷歌网站上的使用 OAuth 2.0 访问谷歌 API。

1. 在谷歌网站上登录谷歌云端控制台。
2. 创建新项目或选择现有项目。
3. 在左侧导航窗格中，选择 API 和服务，然后选择库。搜索您的集成所需的 API，然后选择启用。
4. 选择 OAuth 同意屏幕，然后选择开始。
5. 配置同意屏幕：
    - 输入应用程序名称并选择用户支持电子邮件。
    - 对于受众，请选择内部（仅限您的组织）或外部（任何 Google 用户）。
    - 添加开发者联系方式并选择创建。
6. 选择创建 OAuth 客户端。

7. 配置客户端：
   - 对于应用程序类型，选择 Web 应用程序。
   - 为您的客户输入一个姓名。
   - 在 “授权重定向 URI” 下，添加 Amazon Quick 回传 URL：`https://{region}.quicksight.aws.amazon.com/sn/oauthcallback`
8. 选择创建。
9. 记录以下值。在配置 Amazon Quick 时，您需要它们。
   - 客户端 ID
   - 客户端密钥

推荐瞄准镜

当您连接到 Google 表格时，需要使用以下范围。

谷歌表格推荐的范围

Scope	说明
`https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets`	读取和写入 Google 表格电子表格。
`https://www.googleapis.com/auth/drive`	读取和写入 Google 云端硬盘中的文件。
`https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly`	读取 Google 云端硬盘中的文件。
`openid`	验证用户的身份。
`email`	读取用户的电子邮件地址。

> **Note**
>
> `openid`和`email`范围会自动包含在 OAuth 用户身份验证的同意流程中。它们不是 Service-to-Service OAuth 所必需的。

在 Amazon Quick 中设置连接器

从 “可用” 选项卡连接

如果要使用默认 OAuth 应用程序身份验证，则无需额外配置即可直接从 “可用” 选项卡进行连接。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择 “连接器”。
2. 在 “可用” 选项卡上，找到 Google 表格并选择 Connect。
3. 完成 Google 登录流程并授予所请求的权限。

要改为使用自定义 OAuth 应用程序配置连接器，请使用为团队创建选项卡，如下所述。

从 “为你的团队创建” 选项卡创建

完成所有必需的 Google Cloud 配置后，请在 Amazon Quick 中创建连接器。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择 “连接器”。
2. 选择 “为你的团队创建” 选项卡。
3. 查找并选择 Google 表格。

> **Note**
>
> 如果 Google 表格连接器已存在，则会出现一个对话框，其中包含您现有的连接器。要使用现有的连接器，请选择它。要创建新的，请选择 “否，新建”。

4. 输入连接器的名称。（可选）选择 + 添加描述以添加描述。
5. 在 “连接类型” 中，选择 “公共网络”。
6. 对于 OAuth 配置，请选择以下身份验证方法之一并配置必填字段。

   a. 对于默认 OAuth 应用程序：

      无需其他凭证。选择下一步以继续。

   b. 对于自定义 OAuth 应用程序，请配置以下字段：

      - 基本网址（可选）-Google 表格 API 基本网址。例如：`https://sheets.googleapis.com`
      - 客户端 ID — 来自谷歌云端 OAuth 客户端的客户端 ID。

- 客户密钥-来自谷歌云端 OAuth 客户端的客户端密钥。
- 令牌网址-令牌端点。例如：`https://oauth2.googleapis.com/token`
- 授权 URL-授权端点。例如：`https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth`
- 重定向 URL — Pre-filled 使用 Amazon 快速回传网址。

7. 选择下一步。
8. 如果您选择默认 OAuth 应用程序或自定义 OAuth 应用程序，则会打开 Google 授权窗口。查看请求的权限，然后选择 “允许”。
9. 在 “查看” 页面上，查看连接器的可用操作。选择下一步。
10. 在 “发布” 页面上，选择谁可以访问连接器。您可以为组织中的所有人启用访问权限，也可以搜索特定的团队或群组。
11. 选择发布。

可用操作

设置连接器后，可以执行以下操作。

谷歌表格可用操作

类别	处理建议	说明
值	获取值	从单元格区域读取值。
值	Batch 获取值	在单个请求中读取来自多个单元格区域的值。
值	通过筛选器获取值	使用数据筛选器读取值。
值	更新值	将值写入单元格区域。
值	批量更新值	在单个请求中将值写入多个单元格区域。
值	追加值	在范围的最后一行数据之后追加值。
值	删除值	清除单元格区域中的值。
值	更新文本	在电子表格中查找和替换文本。
行	创建行	在电子表格中创建新行。

类别	处理建议	说明
行	放行	对电子表格中的行进行翻转。
行	获取电子表格行	通过匹配条件查找一行。
电子表格	创建电子表格	创建新的电子表格。
电子表格	获取电子表格信息	检索电子表格的元数据。
电子表格	搜索电子表格	搜索电子表格。
工作表	创建工作表	向电子表格添加新工作表。
工作表	列出工作表名称	在电子表格中列出工作表名称。
工作表	更新工作表属性	更新工作表属性，例如名称或可见性。
格式设置	更新单元格格式	格式化一定范围内的单元格。
格式设置	更新条件格式规则	创建或更新条件格式规则。

> **Note**
>
> 您可以使用的操作取决于经过身份验证的用户可以访问的电子表格。

管理和故障排除

要编辑、共享或删除您的连接器，请参阅the section called “管理现有集成”。

常见的谷歌身份验证问题

- Sign-in 失败（默认 OAuth 应用程序或自定义 OAuth 应用程序）— 确认您的 Google 帐户处于活动状态，并且可以直接登录 Google 网站。对于自定义 OAuth 应用程序，请确认您的 Google Cloud OAuth 客户端中的重定向 URI 是否与 Amazon Quick 回传网址相匹配。
- 应用程序被管理员屏蔽-如果您的 Google Workspace 管理员限制了第三方应用程序的访问权限，那么您在尝试登录时可能会看到错误消息。请联系您的 Google 工作空间管理员以允许使用 Amazon Quick 应用程序。

- 无效的客户端凭据（自定义 OAuth 应用程序）-验证客户端 ID 和客户端密钥是否与 Google Cloud OAuth 客户端中的值相匹配。
- 身份验证弹出窗口失败 — 确认您的浏览器允许来自 Amazon Quick 控制台域的弹出窗口。尝试使用其他浏览器或清除浏览器缓存。
- 权限已撤销 — 如果您之前从 Google 帐号权限设置中撤消了 Amazon Quick 访问权限，则需要通过编辑连接器并重新登录来重新进行身份验证。
- Google API 速率限制 — Google 可能会在高使用率时段限制请求。如果操作失败，请在几分钟后重试。

谷歌 Sheets-specific 问题

- 未启用 Google Sheets API — 验证您的 Google Cloud 项目中的 “API 和服务”、“资料库” 下是否启用了 Google 表格 API。

谷歌幻灯片集成

使用 Google 幻灯片操作连接器，你可以通过自然语言直接在 Amazon Quick 中访问 Google 幻灯片。您无需离开 Amazon Quick 即可创建演示文稿、编辑幻灯片、复制模板和检索演示文稿内容。

Amazon Quick 支持谷歌幻灯片的多种身份验证方法。选择最适合您组织安全要求的方法。

- 默认 OAuth 应用程序-使用Amazon由托管的 OAuth 应用程序。无需其他凭证。您可以直接使用自己的 Google 帐号进行身份验证。
- 自定义 OAuth 应用程序-使用在谷歌云控制台中创建的客户托管 OAuth 客户端。此选项可让您的组织完全控制 OAuth 配置。

有关 Amazon Quick 支持的身份验证方法的更多信息，请参阅the section called “身份验证方法”。

开始前的准备工作

在设置集成之前，请确保您具备以下条件。

- 可以访问谷歌幻灯片的谷歌账号。
- 对于自定义 OAuth 应用程序：访问谷歌网站上的谷歌云控制台，并有权创建 OAuth 客户端。
- 有关 Amazon Quick 订阅要求，请参阅the section called “在控制台中设置集成”。

配置谷歌云

如果您使用默认 OAuth 应用程序身份验证，请跳过本节并查看。the section called “在 Amazon Quick 中设置连接器”

要进行自定义 OAuth 应用程序身份验证，请在配置 Amazon Quick 之前在 Google Cloud 控制台中完成以下步骤。在步骤 3 中启用 API 时，请搜索并启用 Google 幻灯片 API。

在谷歌云端控制台中创建 OAuth 客户端

在谷歌云控制台中创建 OAuth 客户端，以获取 Amazon Quick 所需的客户端凭证。有关更多信息，请参阅谷歌网站上的使用 OAuth 2.0 访问谷歌 API。

1. 在谷歌网站上登录谷歌云端控制台。
2. 创建新项目或选择现有项目。
3. 在左侧导航窗格中，选择 API 和服务，然后选择库。搜索您的集成所需的 API，然后选择启用。
4. 选择 OAuth 同意屏幕，然后选择开始。
5. 配置同意屏幕：
   - 输入应用程序名称并选择用户支持电子邮件。
   - 对于受众，请选择内部（仅限您的组织）或外部（任何 Google 用户）。
   - 添加开发者联系方式并选择创建。
6. 选择创建 OAuth 客户端。
7. 配置客户端：
   - 对于应用程序类型，选择 Web 应用程序。
   - 为您的客户输入一个姓名。
   - 在 “授权重定向 URI” 下，添加 Amazon Quick 回传 URL：`https://{region}.quicksight.aws.amazon.com/sn/oauthcallback`
8. 选择创建。
9. 记录以下值。在配置 Amazon Quick 时，您需要它们。
   - 客户端 ID
   - 客户端密钥

推荐瞄准镜

当您连接到 Google 幻灯片时，需要使用以下范围。

谷歌幻灯片推荐瞄准镜

Scope	说明
`https://www.googleapis.com/auth/presentations`	读写谷歌幻灯片演示文稿。
`https://www.googleapis.com/auth/drive`	读取和写入 Google 云端硬盘中的文件。
`https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly`	读取 Google 云端硬盘中的文件。
`openid`	验证用户的身份。
`email`	读取用户的电子邮件地址。

> **Note**
>
> `openid`和`email`范围会自动包含在 OAuth 用户身份验证的同意流程中。它们不是 Service-to-Service OAuth 所必需的。

在 Amazon Quick 中设置连接器

从“可用”选项卡连接

如果要使用默认 OAuth 应用程序身份验证，则无需额外配置即可直接从“可用”选项卡进行连接。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择“连接器”。
2. 在“可用”选项卡上，找到 Google 幻灯片，然后选择 Connect。
3. 完成 Google 登录流程并授予所请求的权限。

要改为使用自定义 OAuth 应用程序配置连接器，请使用为团队创建选项卡，如下所述。

从 “为你的团队创建” 选项卡中创建

完成所有必需的 Google Cloud 配置后，请在 Amazon Quick 中创建连接器。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择 “连接器”。
2. 选择 “为你的团队创建” 选项卡。
3. 查找并选择 Google 幻灯片。

> **Note**
>
> 如果 Google 幻灯片连接器已存在，则会出现一个包含您现有连接器的对话框。要使用现有的连接器，请选择它。要创建新的，请选择 “否，新建”。

4. 输入连接器的名称。（可选）选择 + 添加描述以添加描述。
5. 在 “连接类型” 中，选择 “公共网络”。
6. 对于 OAuth 配置，请选择以下身份验证方法之一并配置必填字段。

   a. 对于默认 OAuth 应用程序：

      无需其他凭证。选择下一步以继续。

   b. 对于自定义 OAuth 应用程序，请配置以下字段：

      - 基本网址（可选）— Google 幻灯片 API 的基本网址。例如：`https://slides.googleapis.com`
      - 客户端 ID — 来自谷歌云端 OAuth 客户端的客户端 ID。
      - 客户密钥-来自谷歌云端 OAuth 客户端的客户端密钥。
      - 令牌网址-令牌端点。例如：`https://oauth2.googleapis.com/token`
      - 授权 URL-授权端点。例如：`https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth`
      - 重定向 URL — Pre-filled 使用 Amazon 快速回传网址。

7. 选择下一步。
8. 如果您选择默认 OAuth 应用程序或自定义 OAuth 应用程序，则会打开 Google 授权窗口。查看请求的权限，然后选择 “允许”。
9. 在 “查看” 页面上，查看连接器的可用操作。选择下一步。
10. 在 “发布” 页面上，选择谁可以访问连接器。您可以为组织中的所有人启用访问权限，也可以搜索特定的团队或群组。

11. 选择发布。

可用操作

设置连接器后，可以执行以下操作。

谷歌幻灯片的可用操作

类别	处理建议	说明
演讲	获取演示文稿	按 ID 检索演示文稿。
演讲	创建演示文稿	创建新的演示文稿。
演讲	创建幻灯片降价	根据 Markdown 内容创建幻灯片。
演讲	复制演示文稿模板	使用模板创建演示文稿。
演讲	批量更新演示文稿	在单个请求中对演示文稿应用多次更新。
页面	获取演示文稿页面	从演示文稿中检索特定页面。

> **Note**
>
> 您可以使用的操作取决于经过身份验证的用户可以访问的演示文稿。

管理和故障排除

要编辑、共享或删除您的连接器，请参阅the section called “管理现有集成”。

常见的谷歌身份验证问题

- Sign-in 失败（默认 OAuth 应用程序或自定义 OAuth 应用程序）— 确认您的 Google 帐户处于活动状态，并且可以直接登录 Google 网站。对于自定义 OAuth 应用程序，请确认您的 Google Cloud OAuth 客户端中的重定向 URI 是否与 Amazon Quick 回传网址相匹配。
- 应用程序被管理员屏蔽-如果您的 Google Workspace 管理员限制了第三方应用程序的访问权限，那么您在尝试登录时可能会看到错误消息。请联系您的 Google 工作空间管理员以允许使用 Amazon Quick 应用程序。

- 无效的客户端凭据（自定义 OAuth 应用程序）-验证客户端 ID 和客户端密钥是否与 Google Cloud OAuth 客户端中的值相匹配。
- 身份验证弹出窗口失败 — 确认您的浏览器允许来自 Amazon Quick 控制台域的弹出窗口。尝试使用其他浏览器或清除浏览器缓存。
- 权限已撤销 — 如果您之前从 Google 帐号权限设置中撤消了 Amazon Quick 访问权限，则需要通过编辑连接器并重新登录来重新进行身份验证。
- Google API 速率限制 — Google 可能会在高使用率时段限制请求。如果操作失败，请在几分钟后重试。

谷歌 Slides-specific 问题

- 未启用 Google 幻灯片 API — 确认您的 Google Cloud 项目的 “API 和服务”、“资料库” 下的 Google 幻灯片 API 已启用。

HG 洞察集成

借助 HG Insights 操作连接器，您可以直接在 Amazon Quick 中通过自然语言访问技术数据、查询公司技术概况和检索市场情报。

Amazon Quick 支持 HG Insights 的多种身份验证方法。选择最适合您组织安全要求的方法。

- 默认 OAuth 应用程序-使用Amazon由托管的 OAuth 应用程序。无需其他凭证。用户直接使用他们的 HG Insights 账户进行身份验证。
- 自定义 OAuth 应用程序-使用客户管理的 OAuth 应用程序。此选项可让您的组织完全控制 OAuth 配置。
- Service-to-Service OAuth — 使用客户端凭据进行服务器到服务器的身份验证，无需用户交互。适用于自动化工作流程。
- API 密钥-使用 API 密钥进行身份验证。

有关 Amazon Quick 支持的身份验证方法的更多信息，请参阅the section called “身份验证方法”。

开始前的准备工作

在设置集成之前，请确保您具备以下条件。

- 一个活跃的 HG Insights 账户，可以访问你要查询的数据产品。

- 对于自定义 OAuth 应用程序或 Service-to-Service OAuth：来自你的 HG In sights 账户的 OAuth 凭证。
- 对于 API 密钥：HG Insights-issued API 密钥。
- 有关 Amazon Quick 订阅要求，请参阅the section called “在控制台中设置集成”。

配置 HG 见解

如果您使用的是默认 OAuth 应用程序身份验证，请跳过本节并继续。the section called “在 Amazon Quick 中设置连接器”

要进行自定义 OAuth 应用程序或 Service-to-Service OAuth 身份验证，请在您的 HG Insights Phoenix 账户中注册 OAuth 客户端，然后将 Amazon Quick 回传网址添加为重定向 URI。`https://{region}.quicksight.aws.amazon.com/sn/oauthcallback{region}`替换为您Amazon所在的地区（例如，`us-east-1`）。有关分步说明，请参阅 HG Insights 的 Phoen ix 文档 记录客户端 ID 和客户密钥 — 您在配置 Amazon Quick 时需要它们。要进行 API 密钥身份验证，请从您的 Phoenix 账户生成 API 密钥。

在 Amazon Quick 中设置连接器

从 “可用” 选项卡连接

如果要使用默认 OAuth 应用程序身份验证，则无需额外配置即可直接从 “可用” 选项卡进行连接。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。
2. 在 “可用” 选项卡上，找到 HG Insights 并选择 Connect。
3. 完成 HG Insights 登录流程并授予所请求的权限。

要使用其他身份验证方法之一配置连接器，请使用为团队创建选项卡，如下所述。

从 “为你的团队创建” 选项卡创建

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。
2. 选择 “为你的团队创建” 选项卡。
3. 查找并选择 HG Insights。
4. 输入连接器的名称。（可选）选择 + 添加描述以添加描述。
5. 对于连接类型，请选择公共网络。
6. 对于 OAuth 配置，请选择以下身份验证方法之一并配置必填字段。

a. 对于默认 OAuth 应用程序：

   无需其他凭证。选择下一步以继续。

b. 对于自定义 OAuth 应用程序，请配置以下字段：

   - 客户端 ID — 来自 HG Insights OAuth 应用程序的客户端 ID。
   - 公共 OAuth 客户端（可选）— 如果您的 HG Insights OAuth 应用程序配置为公共客户端（无客户端密钥），请选择此选项。
   - 客户密钥 — 来自 HG Insights OAuth 应用程序的客户密钥。
   - 令牌网址-令牌端点。默认值：`https://phoenix.hginsights.com/api/ai/token`
   - 授权 URL-授权端点。默认值：`https://phoenix.hginsights.com/api/ai/authorize`
   - 重定向 URL — Pre-filled 使用 Amazon 快速回传网址。

c. 对于 Service-to-ServiceOAuth，请配置以下字段：

   - 客户端 ID — 来自 HG Insights OAuth 应用程序的客户端 ID。
   - 客户密钥 — 来自 HG Insights OAuth 应用程序的客户密钥。
   - 令牌网址-令牌端点。默认值：`https://phoenix.hginsights.com/api/ai/token`

d. 对于 API 密钥，请配置以下字段：

   - API 密钥 — HG Insights API 密钥。
   - 电子邮件（可选）-与 API 密钥关联的电子邮件地址。

7. 选择下一步。
8. 如果您选择默认 OAuth 应用程序或自定义 OAuth 应用程序，则会打开 HG Insight s 授权窗口。查看请求的权限并选择 “允许”。
9. 在 “查看” 页面上，查看连接器的可用操作。选择下一步。
10. 在 “发布” 页面上，选择谁可以访问连接器。您可以为组织中的所有人启用访问权限，也可以搜索特定的团队或群组。
11. 选择发布。

可用操作

设置连接器后，HG Insights 公开的操作即可使用。要查看连接器的当前操作集，请转至 Amazon Quick 控制台中连接器的可用操作视图。

管理和故障排除

要编辑、共享或删除您的连接器，请参阅the section called “管理现有集成”。

身份验证问题

- Sign-in 失败（默认 OAuth 应用程序或自定义 OAuth 应用程序）— 验证您的 HG Insights 账户是否处于活动状态。对于自定义 OAuth 应用程序，请确认您的 HG Insights OAuth 应用程序中的重定向 URI 是否与 Amazon Quick 回传网址相匹配。
- 无效的客户端凭证（自定义 OAuth 应用程序或 Service-to-Service OAuth）-验证客户端 ID 和客户端密钥是否与 HG Insights OAuth 应用程序中的值相匹配。
- API 密钥身份验证失败 — 确认 API 密钥未被撤销。

HubSpot 整合

使用自然语言直接从 Amazon Quick 访问您的 HubSpot CRM 数据。使用 HubSpot 操作连接器，您无需离开 Amazon Quick 即可检索和列出联系人、公司、交易和票证。

HubSpot 可作为内置连接器在 Amazon Quick 中使用。要设置此集成，请完成以下两个步骤。首先，为您的 HubSpot账户准备好所需的访问权限。然后，在 Amazon Quick 中创建连接器并使用您的 HubSpot 凭证进行身份验证。

此连接器支持自定义 OAuth 应用程序身份验证。有关 Amazon Quick 支持的身份验证方法的信息，请参阅the section called “身份验证方法”。

先决条件

在设置集成之前，请确认您拥有以下资源和访问权限。

- 具有管理员角色的活跃 HubSpot 账户。
- 访问 CRM 数据的权限，包括您 HubSpot 账户中的联系人、公司、交易和门票。
- 符合中所述要求的订阅the section called “在控制台中设置集成”。

验证您的 HubSpot 账户

在配置 Amazon Quick 之前，请确认您的 HubSpot 账户符合以下要求。

- 您的 HubSpot 帐户已激活，您可以登录 HubSpot 网站上的HubSpot 登录页面。
- 您的账户可以访问您要访问的 CRM 数据，包括联系人、公司、交易和门票。

配置您的 HubSpot 账户

Amazon Quick 中的自定义 OAuth 应用程序身份验证方法需要在您的开发者设置中配置 MCP 身份验证应用程序。 HubSpot

配置 MCP 身份验证应用程序

1. 登录您的 HubSpot 账户。
2. 导航到 “开发”，然后导航到 “MCP 身份验证应用程序”。
3. 选择创建 MCP 身份验证应用程序。
4. 在创建 MCP 身份验证应用程序窗口中，填写以下字段：
   - 名称-输入应用程序的名称。
   - 描述-输入简短描述。
   - 重定向网址-输入`https://region.quicksight.aws.amazon.com/sn/oauthcallback`。例如`region`，用您 Amazon 所在的地区替换`us-east-1`。
5. 选择 “创建”。 HubSpot 创建应用程序并生成客户端 ID 和客户端密钥。

> **Important**
>
> 记录客户机密钥和客户端 ID。

当您在 Amazon Quick 中使用自定义 OAuth 应用程序身份验证方法配置操作连接器时，客户端 ID 和客户端密钥将用作客户端 ID 和客户端密钥。

有关更多信息，请参阅 HubSpot 网站上的 HubSpot MCP 服务器。

在 Amazon Quick 中设置集成

验证 HubSpot 账户访问权限后，在 Amazon Quick 中创建连接器。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。
2. 选择 “为你的团队创建” 选项卡。
3. HubSpot从可用选项中进行选择。
4. 在HubSpot对话框中，输入以下字段：
   - 名称- HubSpot 连接器的描述性名称。

- 描述（可选）-选择 + 添加描述以添加有关如何使用此连接器的注释。
- 连接类型-选择公共网络。

5. 对于自定义 OAuth 应用程序身份验证方法，请输入以下字段：

   - 基本 URL — 此字段自动填充为。`https://mcp.hubspot.com`
   - 客户端 ID — 输入您的 HubSpot MCP 身份验证应用程序中的客户端 ID。
   - 客户密钥 — 输入您的 HubSpot MCP Auth 应用程序中的客户端密钥。
   - 令牌 URL — 此字段自动填充为。`https://api.hubapi.com/oauth/v1/token`
   - 授权网址-此字段自动填充为。`https://app.hubspot.com/oauth/authorize`
   - 重定向 URL — 此字段自动填充为。`https://us-east-1.quicksight.aws.amazon.com/sn/oauthcallback`

6. 选择 “下一步”，查看其中的操作 HubSpot，然后再次选择 “下一步”。
7. 指定谁可以访问连接器：

   - 要与团队共享，请输入团队名称或群组电子邮件。
   - 要将其保密，请将该字段留空。
   - 要与所有用户共享，请切换组织中的所有人。

8. 选择发布。

连接器出现在 “可用” 面板中，状态为 “已连接”。

使用可用操作

设置连接器后，您可以使用以下只读操作来访问您的 HubSpot CRM 数据。

HubSpot 可用操作

处理建议	说明
获取 CRM 对象	在单个请求中获取多个相同对象类型的 CRM 对象。
获取房产	获取 CRM 对象的属性。
获取用户详细信息	获取用户详细信息。
搜索 CRM 对象	在 CRM 对象之间进行搜索。

处理建议	说明
搜索所有者	跨所有者搜索。
搜索房产	跨属性搜索。

> **Note**
>
> 此连接器支持只读操作。您可以使用的操作取决于您的 HubSpot 应用程序中配置的范围。

问题排查

要编辑、共享或删除您的连接器，请参阅the section called “管理现有集成”。

解决身份验证问题

- Sign-in 失败 — 验证您的 HubSpot 帐户是否处于活动状态，并且可以登录 HubSpot 网站上的HubSpot 登录页面。如果您的组织使用单点登录 (SSO)，请确认您的身份提供商配置正确。
- 访问被拒绝-确认您的 HubSpot 用户具有管理员角色，有权访问 CRM 数据。验证您的应用程序中的客户端 ID 和客户端密钥是否正确，并配置了所需的读取范围。

HuggingFace 整合

通过与 Amazon Quick 集 HuggingFace 成，您可以通过 MCP 服务器连接访问机器学习模型、数据集和空间。这种集成为机器学习工作流程操作和模型管理提供了操作功能。

您能做什么

HuggingFace 集成通过 MCP 服务器连接提供操作连接器功能：

- 从 HuggingFace Hub 浏览和下载模型
- 访问和管理数据集
- 与 HuggingFace 空间互动
- 上传和管理自己的模型
- 在托管模型上运行推理
- 管理模型存储库和版本

可用的工具

HuggingFace MCP 服务器通常提供以下工具：

- `search_models`-在 HuggingFace Hub 上搜索模型
- `get_model_info`-获取详细的模型信息
- `download_model`-在本地下载模型
- `list_datasets`-列出可用数据集
- `get_dataset_info`-获取数据集信息
- `run_inference`-在托管模型上运行推理
- `upload_model`-将模型上传到 Hub
- `list_spaces`-列出 HuggingFace 空间

> **Note**
>
> 通过此 MCP 服务器提供的特定工具和功能可能会随着时间的推移而发生变化。有关支持的工具、功能和实现细节的最新信息，请查看官方 HuggingFace 文档和 MCP 服务器存储库。

设置 HuggingFace 集成

HuggingFace 集成使用 MCP 服务器连接来提供操作功能。有关详细的设置说明，请参阅the section called “MCP 集成”。

您将需要：

- HuggingFace 具有适当权限的账户
- HuggingFace 用于身份验证的 API 令牌

兼容性

HuggingFace 集成支持：

- 聊天代理：是
- 流量：是
- 知识库：否

对讲集成

借助 Amazon Quick 中的 Intercom 集成，您可以通过 MCP 服务器连接管理客户对话、支持工单和用户互动。这种集成为客户支持和通信操作提供了操作功能。

您能做什么

对讲机集成通过 MCP 服务器连接提供操作连接器功能：

- 管理客户对话和消息
- 创建和更新支持工单
- 管理用户个人资料和联系信息
- 发送有针对性的消息和活动
- 跟踪客户参与度和活动
- 管理团队任务和工作流程

可用的工具

对讲 MCP 服务器通常提供以下工具：

- `create_conversation`-开始新的对话
- `reply_to_conversation`-回复现有对话
- `list_conversations`-列出客户对话
- `create_user`-创建新的用户个人资料
- `update_user`-更新用户信息
- `send_message`-向用户发送消息
- `create_ticket`-创建支持票
- `search_users`-搜索用户

> **Note**
>
> 通过此 MCP 服务器提供的特定工具和功能可能会随着时间的推移而发生变化。有关支持的工具、功能和实现细节的最新信息，请查看 Intercom 官方文档和 MCP 服务器存储库。

设置对讲机集成

对讲机集成使用 MCP 服务器连接来提供操作功能。有关详细的设置说明，请参阅the section called “MCP 集成”。

您将需要：

- 具有适当权限的对讲机帐户
- 对讲机 API 访问令牌

兼容性

对讲机集成支持：

- 聊天代理：是
- 流量：是
- 知识库：否

线性积分

借助 Amazon Quick 中的线性集成，您可以通过 MCP 服务器连接管理问题、跟踪项目并简化开发工作流程。这种集成为项目管理和问题跟踪操作提供了操作功能。

您能做什么

线性集成通过 MCP 服务器连接提供动作连接器功能：

- 创建和管理议题和任务
- 跟踪项目进度和里程碑
- 管理团队工作流程和任务
- 更新问题状态和优先级
- 创建和管理项目周期
- 生成报告并跟踪指标

可用的工具

线性 MCP 服务器通常提供以下工具：

- create_issue-创建新问题
- update_issue-更新问题详情
- list_issues-列出团队问题
- search_issues-搜索特定问题
- create_project-创建新项目
- list_projects-列出团队项目
- assign_issue-将问题分配给团队成员
- create_cycle-创建项目周期

> **Note**
>
> 通过此 MCP 服务器提供的特定工具和功能可能会随着时间的推移而发生变化。有关支持的工具、功能和实现细节的最新信息，请查看 Linear 官方文档和 MCP 服务器存储库。

设置线性积分

线性集成使用 MCP 服务器连接来提供动作功能。有关详细的设置说明，请参阅the section called “MCP 集成”。

您将需要：

- 具有适当团队权限的线性账户
- 用于身份验证的线性 API 密钥

兼容性

线性积分支持：

- 聊天代理：是
- 流量：是
- 知识库：否

微软 OneDrive 集成

使用 Microsoft OneDrive 集成对 OneDrive 文件和文件夹执行操作，或者根据 OneDrive 内容创建知识库以供 AI-powered 搜索和问答。

您能做什么

动作连接器

通过 Microsoft Graph API 调用创建、更新、删除和管理 OneDrive 文件和文件夹。

知识库

为 OneDrive 文档、电子表格和演示文稿编制索引。然后，Amazon Quick 代理可以搜索和回答有关内容的问题。Amazon Quick 支持两种设置方法：用于快速配置的用户管理设置，以及使用服务凭证进行文档级访问控制的管理员托管设置。

微软 OneDrive 动作集成

使用 Microsoft OneDrive 操作连接器通过自然语言直接在 Amazon Quick 中管理 OneDrive 文件、文件夹和 Excel 工作簿。

Amazon Quick 支持微软的多种身份验证方法 OneDrive。选择最适合您组织安全要求的方法。

- 默认 OAuth 应用程序-使用 Amazon由托管的 OAuth 应用程序。无需其他凭证。用户直接使用自己的 Microsoft 帐户进行身份验证。
- 自定义 OAuth 应用程序 — 使用在 Microsoft Entra 中注册的客户管理应用程序。此选项可让您的组织完全控制 OAuth 配置。用户代表登录用户进行身份验证（委派权限）。
- Service-to-Service OAuth-使用客户端凭据进行服务器到服务器的身份验证，无需用户交互（应用程序权限）。适用于自动化工作流程。

有关 Amazon Quick 支持的身份验证方法的更多信息，请参阅the section called “身份验证方法”。

开始前的准备工作

在设置集成之前，请确保您具备以下条件。

- 具有 OneDrive 访问权限的微软 365 账户。
- 对于自定义 OAuth 应用程序或 Service-to-Service OAuth：至少具有应用程序开发者权限即可访问微软网站上的微软 Entra 管理中心。

- 有关订阅要求，请参阅the section called “在控制台中设置集成”。

配置微软 Entra

如果您使用的是默认 OAuth 应用程序身份验证，请跳过本节并继续。the section called “在 Amazon Quick 中设置连接器”

在配置 Amazon Quick 之前，请在 Microsoft Entra 中创建应用程序注册。在移至 Amazon Quick 控制台之前，请在 Entra 中完成以下所有步骤。

有关应用程序注册的更多信息，请参阅 Microsoft 文档中的向 Microsoft 身份平台注册应用程序。

注册应用程序

1. 打开微软 Entra 管理中心。
2. 在左侧导航栏中，选择 Entra ID，然后选择应用程序注册。
3. 选择 “新注册”。
4. 在名称中，输入集成的描述性名称。
5. 对于支持的帐户类型，请选择 “仅限此组织目录中的帐户”。
6. 对于重定向 URI，选择 Web 并输入`https://{region}.quicksight.aws.amazon.com/sn/oauthcallback`。*`{region}`*替换为部署您的 Amazon Quick 实例的 Amazon 区域。
7. 选择注册。
8. 在概述页面上，复制应用程序（客户端）ID 和目录（租户）ID。您需要这些值才能进行 Amazon Quick 配置。

创建客户机密钥

Amazon Quick 需要一个客户端密钥才能通过 Microsoft Entra 进行身份验证。此密钥充当应用程序注册的密码。

1. 从您的应用程序注册中，选择 “证书和机密”。
2. 选择 “新建客户机密钥”。
3. 输入描述并选择到期时间。
4. 选择添加。
5. 立即复制该值。此值仅显示一次。

> **Important**
>
> 复制密钥值，而不是密钥 ID。Value 是用于身份验证的较长字符串。

配置 API 权限

此集成使用委托权限，允许应用程序代表登录用户执行操作。有关更多信息，请参阅微软文档中的微软 Graph 权限概述。

1. 在您的应用程序注册中，选择 API 权限。
2. 选择 “添加权限”，然后选择 Microsoft Graph。
3. 选择 “委派权限”，然后从下表中添加权限。
4. 选择 “授予管理员同意 [您的租户名称] 以批准权限。

在您的 Entra 应用程序注册中添加以下内容作为委托权限。有关完整权限参考，请参阅微软文档中的微软 Graph 权限参考。

OneDrive 操作集成-委派权限

权限	说明
`Files.ReadWrite`	允许该应用程序读取、创建、更新和删除已登录用户的文件。
`Files.ReadWrite.All`	允许应用程序读取、创建、更新和删除登录用户可以访问的所有文件。
`offline_access`	允许应用程序刷新访问令牌，而无需用户再次登录。这减少了用户需要重新进行身份验证的频率。
`Sites.Read.All`	允许该应用程序代表登录用户读取所有网站集中的文档和列出所有网站集中的项目。
`User.Read`	允许该应用读取已登录用户的个人资料。
`User.Read.All`	允许该应用程序代表登录用户读取组织中所有用户的完整个人资料属性。

记录您的凭证

在离开 Microsoft Entra 管理中心之前，请确认你有以下值。您需要它们来配置 Amazon Quick。

来自微软 Entra 的必需凭证

值	在哪里可以找到它
应用程序（客户端）ID	应用程序注册概述页面
目录（租户）ID	应用程序注册概述页面
客户端密钥值	证书和密钥页面

在 Amazon Quick 中设置连接器

从 “可用” 选项卡连接

如果要使用默认 OAuth 应用程序身份验证，则无需额外配置即可直接从 “可用” 选项卡进行连接。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择 “连接器”。
2. 在 “可用” 选项卡上，找到OneDrive并选择 Connect。
3. 完成 Microsoft 登录流程并授予所请求的权限。

要改为使用自定义 OAuth 应用程序或 Service-to-Service OAuth 配置连接器，请使用为团队创建选项卡，如下所述。

从 “为你的团队创建” 选项卡中创建

完成所有必需的 Entra 配置后，请在 Amazon Quick 中创建连接器。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择 “连接器”。
2. 选择 “为你的团队创建” 选项卡。
3. 找到并选择微软 OneDrive。

> **Note**
>
> 如果 Microsoft OneDrive 连接器已经存在，则会出现一个包含现有连接器的对话框。要使用现有的连接器，请选择它。要创建新的，请选择 “否，新建”。

4. 在 “集成类型” 页面上，选择 “在 Microsoft 中执行操作” OneDrive，然后选择 “下一步”。
5. 输入连接器的名称。（可选）选择 + 添加描述以添加描述。
6. 在 “连接类型” 中，选择 “公共网络”。
7. 对于 OAuth 配置，请选择以下身份验证方法之一并配置必填字段。

   a. 对于默认 OAuth 应用程序：

      无需其他凭证。选择下一步以继续。

   b. 对于自定义 OAuth 应用程序（使用委派权限进行用户身份验证），请配置以下字段：

      - 基本网址（可选）— 微软 Graph API 基本网址。示例：`https://graph.microsoft.com/v1.0`
      - 客户端 ID — 来自您的 Entra 应用程序注册的应用程序（客户端）ID。
      - 客户端密钥 — 来自您的 Entra 应用程序注册的客户端密钥值。
      - 令牌网址-令牌端点。示例：`https://login.microsoftonline.com/{tenant-id}/oauth2/v2.0/token`
      - 授权 URL-授权端点。示例：`https://login.microsoftonline.com/{tenant-id}/oauth2/v2.0/authorize`
      - 重定向 URL — Pre-filled 使用 Amazon 快速回传网址。

   c. 对于 Service-to-ServiceOAuth（使用应用程序权限进行服务身份验证），请配置以下字段：

      - 基本网址（可选）— 微软 Graph API 基本网址。示例：`https://graph.microsoft.com/v1.0`
      - 客户端 ID — 来自您的 Entra 应用程序注册的应用程序（客户端）ID。
      - 客户端密钥 — 来自您的 Entra 应用程序注册的客户端密钥值。
      - 令牌网址-令牌端点。示例：`https://login.microsoftonline.com/{tenant-id}/oauth2/v2.0/token`

      > **Note**
      >
      > 客户凭证令牌请求的范围 (`https://graph.microsoft.com/.default`) 由 Amazon Quick 自动设置。您无需手动对其进行配置。

8. 选择下一步。

9. 如果您选择默认 OAuth 应用程序或自定义 OAuth 应用程序，则会打开微软授权窗口。查看请求的权限，然后选择 “接受”。

   如果您看到错误而不是同意对话框，则您的组织可能会限制第三方应用程序的访问权限。请参阅the section called “微软 365 的管理员同意”。

10. 在 “查看” 页面上，查看连接器的可用操作。选择下一步。
11. 在 “发布” 页面上，选择谁可以访问连接器。您可以为组织中的所有人启用访问权限，也可以搜索特定的团队或群组。
12. 选择发布。

可用操作

设置集成后，可以执行以下操作。

微软 OneDrive 可用的操作

类别	处理建议	说明
云端硬盘和物品	获取云端硬盘	检索驱动器的属性和关系。
云端硬盘和物品	列表项	获取驱动器中包含的所有物品。
云端硬盘和物品	获取项目	获取驱动器中包含的物品。
云端硬盘和物品	Create Folder	在用户的云端硬盘中创建一个新文件夹。
云端硬盘和物品	更新项目	更新文件或文件夹的元数据。
云端硬盘和物品	删除项目	删除文件或文件夹。将物品移至回收站。
云端硬盘和物品	列出子文件夹	返回文件夹子项中的一组项目。

类别	处理建议	说明
云端硬盘和物品	复制项目	将文件或文件夹的副本创建到其他位置。
云端硬盘和物品	添加权限	发送文件或文件夹的共享邀请。
云端硬盘和物品	上传文件	上传新文件或更新现有文件。支持最大 250 MB 的文件。
Excel 工作簿	列表工作表	检索工作表对象列表。
Excel 工作簿	添加工作表	向工作簿添加新的工作表。
Excel 工作簿	阅读表格	检索工作表对象的属性。
Excel 工作簿	更新表单	更新工作表对象的属性。
Excel 工作簿	删除工作表	从工作簿中删除工作表。
Excel 工作簿	读取单元格	按行号和列号获取单个单元格的值。
Excel 工作簿	写单元格	按行号和列号设置单个单元格的值。
Excel 工作簿	读取范围	获取范围的值。
Excel 工作簿	写入范围	更新范围的值。
Excel 工作簿	清除范围	清除范围值、格式、填充和边框。
Excel 工作簿	删除范围	删除与该范围关联的单元格。
Excel 工作簿	获取二手范围	获取包含带有值或格式的单元格的最小范围。

管理和故障排除

要编辑、共享或删除您的集成，请参阅the section called “管理现有集成”。

身份验证问题

- 应用程序注册不正确-验证 Microsoft Entra 中的应用程序注册是否包含所需的 API 权限，并且已授予管理员同意。
- 客户端密钥已过期 — 在 “证书和密钥” 中检查客户端密钥是否已过期，并在需要时生成一个新的密钥。
- 不正确的重定向 URI — 验证 Microsoft Entra 中的重定向 URI 是否匹配`https://{region}.quicksight.aws.amazon.com/sn/oauthcallback`。

常见错误消息

- **`Access denied. You do not have permission to perform this action`**— 经过身份验证的用户没有所需的权限。请联系您的管理员以验证并授予相应的权限。
- **`AADSTS50020: User account from identity provider does not exist in tenant`**— 用户帐户未在正确的 Microsoft Entra 租户中配置。验证租户中是否存在与应用程序注册中的目录（租户）ID 相匹配的用户帐户。

微软 365 的管理员同意

当您使用默认 OAuth 应用程序身份验证方法时，Amazon Quick 使用 Amazon托管应用程序 OneDrive 代表登录用户访问微软。大多数用户无需任何额外步骤即可完成设置。但是，如果你的 Microsoft 365 租户限制了第三方应用程序的访问权限，则用户必须先授予一次性同意，然后才能进行连接。

如果您在连接器设置期间登录时看到错误，则您的组织可能会限制第三方应用程序的访问权限。与你的微软 365 管理员共享以下信息：

- 怎么做：授予管理员对 Amazon Quick Microsoft OneDrive 集成应用程序的同意。
- 原因：Amazon Quick 需要委托访问 OneDrive 文件、文件夹和 Excel 工作簿才能代表用户执行操作。

管理员可以通过以下方式之一授予同意：

- 通过同意对话框 — 全局管理员或特权角色管理员启动连接器设置流程。在 Microsoft 登录对话框中，他们选中 “代表你的组织同意” 复选框并选择 “接受”。
- 通过微软 Entra 管理中心 — 登录微软网站上的微软 Entra 管理中心。选择 “企业应用程序”，找到 Amazon Quick 应用程序，选择 “权限”，然后选择 “授予管理员同意” *`Your Organization`*。

获得同意后，组织中的任何用户都可以在不被提示个人同意的情况下进行连接。

> **Note**
>
> 要检查您的租户是否限制用户同意，请转到 Microsoft Entra 管理中心，然后选择企业应用程序、同意和权限、用户同意设置。如果设置为 “不允许用户同意”，则必须先征得管理员同意，然后用户才能使用连接器。

微软 OneDrive 知识库集成

Microsoft OneDrive 是一项云存储服务，用于在整个组织中存储、共享和协作处理文件。借助 Amazon Quick OneDrive 连接器，您可以根据自己的 OneDrive 内容创建知识库，为 AI-driven 搜索和问答提供支持。

Amazon Quick 支持两种用于连接的身份验证方法 OneDrive：

- User-managed 设置-您 OneDrive 直接登录以授权连接。这是最简单的入门方法。有关更多信息，请参阅 the section called “User-managed 设置”。
- Admin-managed 设置（服务凭证）— Entra ID 应用程序注册使用基于证书的凭证代表应用程序进行身份验证，Amazon Quick 会抓取组织中每个 OneDrive用户的内容。 Admin-managed 安装程序包括内置的文档级访问控制 (ACL)。Amazon Quick 会在查询时自动同步每个用户的访问控制列表 OneDrive 并验证其权限。用户只能从他们有权访问的文档中看到答案。有关更多信息，请参阅 the section called “Admin-managed 设置”。

连接后，Amazon Quick 会将您的 OneDrive 文件和文件夹索引到知识库中。然后，您的 Amazon Quick 代理可以搜索这些内容并根据您的 OneDrive 数据生成答案。

先决条件

在设置 OneDrive 知识库集成之前，请确保具备以下条件：

- 一个拥有处于活动状态的 Amazon Quick 实例的Amazon账户。
- 具有 OneDrive 访问权限的微软 365 账户。
- 有关订阅要求，请参阅the section called “在控制台中设置集成”。

对于管理员管理的设置，还需要满足其他先决条件。有关更多信息，请参阅 the section called “Admin-managed 设置”。

受支持的内容类型

该 OneDrive 连接器支持 Amazon Quick 知识库支持的常见文件类型，包括以下类型：

- 微软 Office 文档：Word、Excel、 PowerPoint
- PDF 文件
- 文本文件和富文本文档
- 带有嵌入图像的文本文档
- 音频和视频文件

有关支持的文件类型、大小限制和内容处理选项的更多信息，请参阅常用配置设置。

User-managed 设置

使用用户管理的设置，您可以 OneDrive 直接登录，然后 Amazon Quick 通过托管 OAuth 流程处理身份验证。Amazon Quick 使用预先注册的多租户应用程序，因此您无需创建应用程序注册。大多数用户可以在几分钟内完成设置。

先决条件

在开始之前，请确保您具有以下各项：

- 一个微软 365 帐户，可以访问你要索引的 OneDrive 内容。
- 访问 Amazon Quick 并拥有创建知识库的权限。
- 一种允许来自 Amazon Quick 控制台域的弹出窗口的浏览器。

你的 Microsoft 管理员可能需要先征得组织同意，然后用户才能创建 OneDrive 知识库。管理员可以在集成创建流程中代表您的组织登录并选择 “同意”，从而在整个组织范围内授予同意。有关更多信息，请参阅 the section called “微软 365 的管理员同意”。

> **Important**
>
> User-managed 安装程序不支持文档级访问控制 (ACL)。任何有权访问 Amazon Quick 知识库的用户都可以访问所有已编入索引的内容。不强制执行 OneDrive 中的个人权限。请仔细检查您在创建知识库时包含的内容。如果您需要文档级访问控制，请改用Admin-managed 设置（服务凭证）。

创建 OneDrive 知识库

导航到知识

1. 在 Amazon Quick 中，从左侧导航面板中选择 “知识”。
2. 在 “设置新知识库” 下，找到 Microsoft OneDrive 并选择 + 图标。

登录到 OneDrive

创建 OneDrive 知识库向导在 “身份验证方法” 步骤中打开。默认情况下，“快速设置” 处于选中状态。

1. 在 “快速设置” 下，选择 “登录” OneDrive。
2. 微软登录窗口打开。输入你的微软 365 凭据。
3. 如果出现权限同意对话框，请查看权限并选择接受。

   如果您看到错误而不是同意对话框，则您的组织可能会限制第三方应用程序的访问权限。请参阅the section called “微软 365 的管理员同意”。
4. 成功进行身份验证后，选择下一步。

选择内容

1. 为您的知识库输入名称和可选描述。
2. 在内容部分中，选择添加内容。
3. 将打开一个对话框，显示您的帐户可以访问 OneDrive 的文件和文件夹。选择要索引的文件或文件夹。
4. 选择 “添加” 以确认您的选择。在继续操作之前，您可以添加更多内容或移除项目。
5. 选择创建。

初始同步

选择 “创建” 后，您将返回到知识库列表页面。知识库可能需要几分钟才能完成配置。创建完成后，将自动触发初始同步。

微软 365 的管理员同意

大多数用户无需任何额外步骤即可完成设置。但是，如果你的 Microsoft 365 租户限制了第三方应用程序的访问权限，那么你可能会在登录时看到错误。在这种情况下，Microsoft 365 管理员需要授予对 Amazon Quick 应用程序的一次性同意。获得同意后，您组织中的任何用户都可以进行连接。

如果你不是 Microsoft 365 管理员，请与管理员共享以下信息：

- 操作方法：授予管理员对 Amazon Quick OneDrive 集成应用程序的同意。
- 原因：Amazon Quick 需要委托 OneDrive 文件读取权限才能为知识库的内容编制索引。

有关通过同意对话框或 Microsoft Entra 管理中心授予管理员同意的详细说明，请参阅the section called “授予全组织管理员同意”。

请求的权限

用户登录时需要以下委派权限。如果管理员需要在授予许可之前查看权限，请与他们共享此列表。

User-managed 设置-权限

权限	API	Type	说明
`Files.Read.All`	Microsoft Graph	已委托	读取登录用户可以访问的所有文件。
`Notes.Read.All`	Microsoft Graph	已委托	阅读登录用户可以访问的所有 OneNote 笔记本。
`User.Read`	Microsoft Graph	已委托	登录并阅读用户的个人资料。
`offline_access`	Microsoft Graph	已委托	使用刷新令牌保持访问权限。

管理用户管理的连接并对其进行故障排除

要编辑、共享或删除您的集成，请参阅the section called “管理现有集成”。

- 应用程序被管理员屏蔽-你的 Microsoft 365 租户限制了第三方应用程序的访问权限。请你的 Microsoft 365 管理员授予管理员同意。有关更多信息，请参阅 the section called “微软 365 的管理员同意”。
- Sign-in 窗口未完成即关闭 — 确认您的浏览器允许来自 Amazon Quick 控制台域的弹出窗口，并且已启用第三方 Cookie。
- 令牌已过期 — 委托凭证持续约 90 天。如果在此时间段后同步失败，则需要重新进行身份验证。有关更多信息，请参阅 the section called “使用用户管理的设置刷新令牌”。

- 缺少内容-验证您用于身份验证的帐户是否有权访问您选择的文件和文件夹。初始同步后与您共享的内容需要重新同步才能编制索引。

有关其他疑难解答，包括同步监控和报告，请参阅the section called “问题排查”。

已知限制条件

- Document-level 用户管理的设置不支持访问控制 (ACL)。如果您需要文档级访问控制，请使用。Admin-managed 设置（服务凭证）
- 不支持文件评论同步。

后续步骤

创建知识库并完成初始同步后，您可以在 Amazon Quick 中使用它来回答 OneDrive 内容中的问题。要管理您的知识库，请参阅the section called “管理现有集成”。

Admin-managed 设置（服务凭证）

使用管理员管理的设置，管理员使用基于证书的凭据配置Amazon KMS 签名密钥和 Microsoft Entra ID 应用程序注册。个人用户无需通过登录进行授权。Amazon Quick 会抓取您组织中每位用户的 OneDrive内容。

Admin-managed 安装程序包括内置的文档级访问控制列表 (ACL) 支持。由于管理员管理的设置会抓取所有用户的 OneDrive 内容，因此 ACL 始终处于启用状态且无法关闭。Amazon Quick 会同步每次抓取 OneDrive期间的 ACL，并在查询时验证每个用户的权限，因此用户只能从他们有权访问的文档中看到答案。有关更多信息，请参阅 the section called “Document-level 访问控制”。

先决条件

开始之前，请确保您拥有：

- 管理员有权访问 Amazon Quick 管理控制台。
- 管理员访问微软 Entra ID 以注册应用程序并授予 API 权限。
- 一个需要索引 OneDrive 内容的微软 365 租户。

设置概述

设置包括以下阶段：

1. 设置服务证书-创建 KMS 签名密钥，生成证书，在 Entra 中注册应用程序，并授予 Amazon Quick 使用该密钥的权限。有关更多信息，请参阅 the section called “设置服务凭证”。
2. 在 Amazon Quick 中创建 OneDrive 知识库 — 使用第 1 阶段的服务凭证创建知识库。有关更多信息，请参阅 the section called “创建知识库”。

Document-level 系统会自动为所有管理员管理的知识库启用访问控制。有关访问控制工作原理的更多信息，请参阅the section called “Document-level 访问控制”。

设置服务凭证

在 Amazon Quick 中创建知识库之前，请在 Microsoft Entra ID 中Amazon完成以下配置步骤。您可以创建 KMS 签名密钥、生成证书、在 Entra 中注册应用程序，然后授予 Amazon Quick 使用该密钥的权限。

此设置涉及多个系统，可能需要组织中不同管理员之间的协调。下表汇总了每个步骤以及完成该步骤所需的角色。

设置步骤和角色

步骤	你做什么	需要角色
1. KMS 密钥	在 KMS 中创建非对称签名密Amazon钥。	Amazon管理员（KMS 和 IAM 控制台访问权限）
2. 证书	使用 KMS 公钥生成自签名证书。	与步骤 1 相同（需要Amazon CLI 和 OpenSSL）
3. 进入应用程序	在 Microsoft Entra 中注册应用程序，分配 API 权限，然后上传证书。	微软 365 全球管理员或特权角色管理员
4. KMS 密钥访问权限	向 Amazon Quick 授予使用 KMS 密钥进行签名的权限。	Amazon Quick 管理员（管理员专业版）
5. 创建 KB	使用前面步骤中的凭证在 Amazon Quick 中创建知识库。	任何 Amazon Quick 用户（作者专业版或管理员专业版）

> **Tip**
>
> 在许多组织中，一个同时拥有这两种权限Amazon和 Microsoft 365 管理员权限的人就可以完成所有步骤。如果职责按团队分配，请共享此表格以协调设置。

先决条件

开始之前，请确保您拥有：

- 一个拥有处于活动状态的 Amazon Quick 实例的Amazon账户。
- 访问Amazon KMS 控制台（用于创建签名密钥）。
- Amazon Quick 管理员访问权限（Admin Pro 角色），用于授予 KMS 密钥权限。
- 微软 365 租户有 OneDrive。
- 使用 Microsoft Entra ID 访问全局管理员或特权角色管理员。
- OpenSSL 3.0 或更高版本并在本地安装了Amazon CLI。
- 该Amazon账户和 Amazon Quick 实例必须位于同一区域。

Permissions

Admin-managed setup 会抓取组织中每个用户的 OneDrive 内容，并始终强制执行文档级访问控制。注册 Entra 应用程序需要以下 Microsoft Graph 应用程序权限。

Admin-managed 设置权限

权限	Type	用途
`Files.Read.All`	应用程序	读取所有用户 OneDrive 内容中的文件。
`Sites.Read.All`	应用程序	枚举并读取租户中的 OneDrive 驱动器。 OneDrive for Business 托管在 SharePoint，因此访问每个用户的云端硬盘都需要此权限。
`User.Read.All`	应用程序	阅读用户配置文件以解决文档级访问控制问题。
`Group.Read.All`	应用程序	读取群组对象以解决基于群组的访问控制问题。

权限	Type	用途
`GroupMember.Read.All`	应用程序	阅读群组成员资格以解决文档级访问控制问题。

Important

在 Entra 中分配这些权限时，选择 “应用程序权限” 选项卡，而不是 “委托权限”。 Admin-managed 安装程序使用客户端凭证流程，这需要应用程序权限。

Note

OneNote 管理员管理的`Notes.Read.All`设置不支持抓取 ()。微软于 2025 年 3 月 31 日停用了 OneNote API 的仅限应用程序的代币。User-managed 设置用于 OneNote 内容。

设置期间收集的值

下表汇总了您在设置过程中创建或收集的值以及使用这些值的位置。

值参考

值	在步骤中创建	在步骤中使用
KMS 密钥 ARN	1 (千米)	2（证书）、4（IAM）、快速设置
证书文件 (`certificate.cer`)	2（证书）	3（上传入口）
证书指纹 (base64url)	2（证书）	快速设置
应用程序（客户端）ID	3 (Entra)	快速设置
目录（租户）ID	3 (Entra)	快速设置

步骤 1：创建一个Amazon KMS 非对称签名密钥

在使用微软 Entra ID 进行身份验证时，Amazon Quick 使用Amazon KMS 非对称密钥签署 OAuth 断言。私钥永远不会离开 KMS。只有公钥会被导出并嵌入到上传到您的 Entra 应用程序注册的证书中。

创建 KMS 密钥

1. 打开 Amazon KMS 控制台。
2. 在左侧导航中，选择客户管理的密钥。
3. 选择创建密钥。

配置密钥

在配置密钥页面上，设置以下值：

KMS 密钥配置

设置	值
密钥类型	非对称
密钥用法	签名和验证
密钥规范	RSA_2048
密钥材料源	KMS（推荐）
区域性	Single-Region 密钥（默认）。 Multi-Region 不支持密钥。

添加标签

在添加标签页面上，输入密钥的别名。例如：`quick-onedrive-service-auth`。

> **Note**
>
> 以下页面上的密钥管理员和密钥使用权限是可选的。对于此设置，默认值就足够了。在步骤 4 中，您分别授予 Amazon Quick 访问密钥的权限。

选择 “跳过查看”，然后选择 “完成” 创建密钥。

记录密钥 ARN

创建密钥后，打开密钥详情页面并记录密钥 ARN。ARN 有以下格式：

```
arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
```

在步骤 2、4 以及在 Quick 中创建知识库时，你需要这个值。

步骤 2：生成自签名证书

Microsoft Entra ID 需要 X.509 证书才能验证签名的断言。由于 KMS 私钥永远不会离开Amazon KMS，因此您不能将其直接与 OpenSSL 一起使用。相反，您可以生成临时的本地 key pair 并创建证书签名请求。然后，使用 OpenSSL `-force_pubkey` 选项将 KMS 公钥注入到最终证书中。结果是一个自签名证书，其公钥与 KMS key pair 匹配。

先决条件

- Amazon已安装并配置 CLI。
- OpenSSL 3.0 或更高版本。
- 步骤 1 中的 KMS 密钥 ARN。

生成证书

在终端中运行以下命令。用您自己的*placeholder*值替换这些值。

验证 OpenSSL 版本

```
openssl version
```

确认输出显示版本 3.0 或更高版本。

导出 KMS 公钥

```
aws kms get-public-key \
    --key-id KMS_KEY_ARN \
    --region REGION \
    --output text \
    --query PublicKey | base64 --decode > public_key.der
```

> **Note**
>
> 在 macOS 上，`base64 -D`根据你的 shell 环境使用`base64 --decode`或。

将公钥转换为 PEM 格式

```
openssl rsa -pubin -inform DER -in public_key.der -outform PEM -out kms_public_key.pem
```

生成临时本地密钥 pair

```
openssl genrsa -out temp_private_key.pem 2048
```

创建证书签名请求

```
openssl req -new \
    -key temp_private_key.pem \
    -out cert.csr \
    -subj "/CN=QuickOneDriveServiceAuth/O=YourOrganization/C=US"
```

使用 KMS 公钥生成证书

```
openssl x509 -req \
    -in cert.csr \
    -signkey temp_private_key.pem \
    -out certificate.pem \
    -days 730 \
    -force_pubkey kms_public_key.pem
```

> **Note**
>
> OpenSSL 会显示警告。`Signature key and public key of cert do not match`这是意料之中的，因为证书使用临时本地密钥签名，但包含 KMS 公钥。该证书是有效的，并且可以在 Microsoft Entra 上正常运行。

转换为 DER 格式以便上传 Entra

```
openssl x509 -in certificate.pem -outform DER -out certificate.cer
```

清理临时文件

```
rm -f temp_private_key.pem cert.csr public_key.der kms_public_key.pem certificate.pem
```

> **Important**
>
> 保留`certificate.cer`文件。你在步骤 3 中将其上传到微软 Entra ID。

计算证书指纹

运行以下命令计算证书的 base64url 编码 SHA-1指纹：

```
openssl dgst -sha1 -binary certificate.cer | base64 | tr '+/' '-_' | tr -d '='
```

记录这个值。当你在 Quick 中创建知识库时，你需要输入它。

> **Note**
>
> base64url 编码的指纹与 Microsoft Entra 门户中显示的十六进制指纹不同。快速需要使用 base64url 格式。

第 3 步：在 Microsoft Entra ID 中注册应用程序

注册应用程序

1. 登录微软网站上的微软 Entra 管理中心。
2. 在左侧导航栏中，展开 Entra ID，然后选择应用程序注册。
3. 选择 “新注册”。
4. 对于名称，请输入 `QuickOneDriveServiceAuth`。
5. 对于支持的帐户类型，请选择 “仅限此组织目录中的帐户（单租户）”。
6. 将重定向 URI 留空。不需要重定向 URI，因为应用程序使用的是客户端凭证流，而不是交互式登录流程。
7. 选择注册。

记录申请详情

在应用程序概述页面上，记录以下值：

应用程序详细信息

值	位置
应用程序（客户端）ID	显示在 “概述” 页面的 “基本信息” 下。
目录（租户）ID	显示在 “概述” 页面的 “基本信息” 下。

配置 API 权限

添加该the section called “Permissions”部分中列出的 Microsoft Graph 应用程序权限。

1. 在应用程序注册的左侧导航栏中，选择 API 权限。
2. 选择添加权限。
3. 选择微软 Graph。
4. 选择应用程序权限。
5. 搜索并选择`Files.Read.All`、`Sites.Read.All`、`User.Read.AllGroup.Read.All`、和`GroupMember.Read.All`，然后选择添加权限。

> **Important**
>
> 选择 “应用程序权限” 选项卡，而不是 “委派权限”。 Admin-managed 安装程序使用客户端凭证流程，这需要应用程序权限。

授予管理员同意

1. 在 API 权限页面上，为 [您的组织] 选择授予管理员同意。
2. 出现提示时确认同意。

> **Important**
>
> 应用程序权限需要获得管理员同意。没有它，应用程序就无法访问 OneDrive 数据。

上传证书

1. 在应用程序注册的左侧导航栏中，选择 “证书和机密”。
2. 选择 Certificates (证书) 选项卡。
3. 选择上传证书。
4. 选择您在步骤 2 中生成的`certificate.cer`文件。
5. 选择添加。

> **Note**
>
> Entra 门户以十六进制格式显示证书指纹。这与您在步骤 2 中计算的 base64url 编码指纹不同。在 Quick 中配置知识库时，请使用 base64url 值。

第 4 步：向 Amazon Quick 授予 KMS 密钥的权限

Amazon Quick 需要获得使用 KMS 密钥签署 OAuth 断言的权限。您可以通过 Amazon Quick 管理控制台授予此权限。

> **Note**
>
> 此步骤需要 Amazon Quick 管理员访问权限（管理员专业版角色）。如果您不是管理员，请您的 Amazon Quick 管理员使用步骤 1 中的 KMS 密钥 ARN 完成此步骤。

> **Important**
>
> 如果您的组织管理自己的 Amazon Quick IAM 服务角色，则以下控制台步骤可能不适用。相反，请确保该角色拥有步骤 1 中的 KMS 密钥 ARN 的`kms:Sign`权限。

1. 在 Amazon Quick 中，从左侧导航窗格中选择 “管理账户”。
2. 在 “权限” 下，选择Amazon资源。
3. 在Amazon资源页面上，滚动到Amazon密钥管理服务并选中复选框。
4. 选择选择密钥。
5. 在选择 KMS 密钥对话框中，输入您在步骤 1 中记录的 KMS 密钥 ARN，然后选择添加。

6. 密钥 ARN 出现在列表中。选择结束。
7. 选择Amazon资源页面底部的保存。

后续步骤

完成设置后，在 Amazon Quick 中创建 OneDrive 知识库连接。有关说明，请参阅the section called “创建知识库”。

在 Amazon Quick 中创建知识库

完成服务凭证设置后，在 Amazon Quick 中创建知识库并提供凭证。任何企业用户都可以完成此步骤。不需要 Amazon Quick 管理员访问权限。

您需要从中获得以下值the section called “设置服务凭证”。如果管理员代表您完成了设置，请在继续操作之前收集以下值：

- KMS 密钥 ARN（来自步骤 1）
- base64url 格式的证书指纹（来自步骤 2）
- 输入应用程序（客户端）ID（来自步骤 3）
- 目录（租户）ID（来自步骤 3）

导航到知识

1. 在 Amazon Quick 中，从左侧导航窗格中选择 “知识”。
2. 在 “设置新知识库” 下，找到 Microsoft OneDrive 并选择 “添加” 图标。

选择服务凭证身份验证

创建 OneDrive 知识库向导在 “身份验证方法” 步骤中打开。选择是否具有管理员访问权限？ 使用服务凭证连接，启用文档级访问控制。

如果您之前使用服务凭据创建了知识库，则会出现 “已连接帐户” 下拉列表，并预先选择了您最近的连接。选择现有连接时，租户 ID 和客户端 ID 将显示在下拉列表下方以供验证。您可以使用现有连接或选择 + 添加帐户来输入新的服务凭证。

输入服务凭证

选择 + 添加账户后，填写以下字段：

服务凭证表

字段	说明	示例
Name	此 OneDrive 连接的描述性名称。在为将来的知识库选择连接时，您会看到此名称。	OneDrive 生产
租户编号	微软 Entra (Azure AD) 租户标识符。	`34567890-1234-1234-1234-123456789012`
客户端 ID	来自您的 Entra 应用程序注册的应用程序（客户端）ID。	`12345678-1234-4321-4321-210987654321`
KMS 密钥 ARN	Amazon KMS 非对称签名密钥的 ARN。	`arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/my-key-id`
证书指纹	上传到 Entra 的证书的 base64url 编码 SHA-1 指纹。	`abc123DEF456ghi789EXAMPLE`

填写每个字段，然后选择 “下一步”。

> **Tip**
>
> 为连接指定一个可识别的名称。当您创建 future 知识库时，此名称会显示在 “已连接帐户” 下拉列表中。

选择内容

为您的知识库输入名称和可选描述。

Admin-managed setup 会抓取组织中每个用户的 OneDrive 内容。在 “所有用户” 下，Amazon Quick 会同步所有用户的文件和权限。您不能选择单个站点、驱动器或路径。

选择下一步。

> **Note**
>
> 由于管理员管理的设置会同步所有用户的 OneDrive 内容，因此 Entra 应用程序注册必须具有租户范围的权限。`Sites.Read.All`有关完整权限集，请参阅the section called “Permissions”。

> **Note**
>
> 在管理员管理的设置中，不会抓取与用户共享的文件夹。共享文件夹存储在中 SharePoint ，无法使用应用程序凭据进行访问。要同步共享内容，请改为创建 SharePoint知识库。有关更多信息，请参阅 the section called “已知限制条件”。

配置其他设置

在向导的最后一步中，您可以为知识库配置可选设置。

> **Note**
>
> Document-level 管理员管理的 OneDrive 知识库始终启用访问控制 (ACL)，并且无法关闭。当您通过创建管理员管理的知识库来启用 ACL 时，控制台可能会显示一条注释，即实时访问验证需要管理员一次性同意。如果你是 Microsoft 365 管理员，请选择 “授予管理员同意” 链接以直接授予同意。如果你不是管理员，请向你的 Microsoft 365 管理员征得同意。有关更多信息，请参阅 the section called “管理员同意”。

按日期筛选内容

根据文档的上次修改日期限制搜索哪些文档。 OneDrive开始日期默认为今天之前一年。您可以更改或清除开始日期，也可以选择设置结束日期。

Multi-media 内容、文件大小和文件模式

- 文档中的视觉内容-从支持的文档格式中提取和索引可视元素。默认情况下启用。
- 音频文件-对音频文件进行转录和索引。
- 视频文件-对视频文件进行转录和索引。

> **Note**
>
> 启用音频和视频索引会增加同步时间和存储使用量。只有当您的 OneDrive内容包含相关媒体文件时，才启用这些选项。

选择 “创建” 以创建知识库。

初始同步

选择 “创建” 后，您将返回到知识库列表页面。知识库可能需要几分钟才能完成配置。创建完成后，将自动触发初始同步。您无需手动启动它。

Document-level 访问控制

Admin-managed OneDrive 知识库包括内置的文档级访问控制。由于管理员管理的设置会抓取组织中每个用户的 OneDrive 内容，因此 ACL 始终处于启用状态且无法关闭。Amazon Quick 会在每次抓取 OneDrive 期间同步访问控制列表 (ACL)。系统会在查询时验证每个用户的权限，因此用户只能看到他们有权访问的文档中的 OneDrive答案。

工作原理

当用户查询使用管理员管理的 OneDrive 知识库的 Amazon Quick 代理时，系统会分两个阶段实施访问控制：

1. Pre-retrieval 筛选 — Amazon Quick 对向量索引执行语义搜索，以找到最相关的文档段落。系统会应用上次爬网 OneDrive 时同步的访问控制列表。这将生成一套初步的候选人文件。
2. Real-time 验证 — 系统通过检查查询用户的当前访问权限来实时验证候选文档。 OneDrive响应中仅包含用户当前有权访问的文档。

这种两阶段方法提供了文档级访问控制，即使 OneDrive 权限在两次同步之间发生变化，该控制也能保持最新状态。

ACL 管理

Document-level 系统会自动为所有管理员管理的 OneDrive 知识库启用访问控制。无需进行其他配置，也无法关闭该设置。

要使 ACL 强制生效，您的 Entra 应用程序注册必须具有以下 Microsoft Graph 应用程序权限：

- `User.Read.All`、`Group.Read.All`、以及`GroupMember.Read.All`解析用户和群组成员资格。
- `Sites.Read.All`枚举和读取托管在其上的 OneDrive SharePoint驱动器。

有关 ACL 最佳实践的更多信息，请参阅the section called “知识库中管理 ACL 的最佳实践”。

Real-time 访问验证

实时验证阶段使用由 Amazon Quick 自动管理的委托 OAuth 流程。Quick 专门为此目的创建和管理一个单独的 Microsoft Entra 应用程序。此应用程序不需要客户配置。它不同于您在设置期间创建的管理员管理的应用程序注册和任何用户管理的 OAuth 应用程序。

1. 用户在快速聊天助手中提问。
2. 如果答案涉及管理员管理的知识库中的 OneDrive 内容，Quick 会提示用户登录。 OneDrive
3. 用户登录并接受 Microsoft 同意对话框（如果未获得管理员同意）。
4. Quick 使用用户的委托令牌实时验证对每个候选文档的访问权限。
5. 响应中仅包含用户当前有权访问的文档。 OneDrive

登录是一次性步骤。委托的凭证使用刷新令牌，持续时间约为 90 天。

委托权限

实时 ACL 应用程序请求以下委托权限：

Real-time ACL — 委派权限

权限	Scope	用途
阅读所有网站集中的项目	`Sites.Read.All`	验证用户对托管在上的 OneDrive 内容的访问权限 SharePoint。
完全访问您的文件	`Files.ReadWrite.All`	验证用户对特定文件的访问权限。
查看您的基本个人资料	`User.Read`	识别登录用户。
保持对您授予访问权限的数据的访问权限	`offline_access`	刷新令牌，这样用户就无需频繁地重新进行身份验证。

管理员同意

实时 ACL 检查使用单独的 Microsoft Entra 应用程序，与用户管理的设置或管理员管理的应用程序注册中使用的应用程序不同。如果您的组织需要管理员同意，则管理员必须为每个应用程序单独授予同意。

当您创建管理员管理的知识库时，Amazon Quick 控制台会提供授予管理员同意的直接链接。此链接适用于实时 ACL 应用程序。如果你是 Microsoft 365 管理员，则可以直接从控制台授予同意。否则，请与您的管理员共享该链接。

如果未获得管理员同意，则每位用户都会在第一次查询 OneDrive 内容时看到同意对话框。接受后，他们将在大约 90 天内不会再收到提示。

有关通过同意对话框或 Microsoft Entra 管理中心授予管理员同意的详细说明，请参阅the section called “授予全组织管理员同意”。

后续步骤

有关 ACL 最佳实践的更多信息，请参阅the section called “知识库中管理 ACL 的最佳实践”。有关创建管理员管理的 OneDrive 知识库的信息，请参阅。the section called “Admin-managed 设置”

已知限制条件

- OneNote 在管理员管理的设置中，文件不会被抓取。微软于 2025 年 3 月 31 日停用了这 OneNote 些 API 的仅限应用程序的代币。要为 OneNote 内容编制索引，请使用User-managed 设置。
- 共享文件夹不会被抓取。与用户共享的文件夹存储在中 SharePoint ，无法使用用于管理员管理的设置的应用程序凭据进行访问。要同步共享内容，我们建议创建一个微软 SharePoint 知识库集成。

管理管理员管理的连接并对其进行故障排除

要编辑、共享或删除您的集成，请参阅the section called “管理现有集成”。

- 无法访问 KMS 密钥-验证 KMS 密钥 ARN 和区域。确认已在 Amazon Quick 管理控制台的 “管理账户、Amazon资源、Amazon密钥管理服务” 下添加 KMS 密钥。确认密钥已启用且尚未计划删除。Multi-Region 目前不支持密钥。
- 证书验证失败-使用证书生成步骤中的 base64url 编码 SHA-1 值验证指纹。确保上传到 Entra 的证书尚未过期。
- 未强制执行 ACL — 确认 Entra 应用程序在 Microsoft Graph `GroupMember.Read.All` 上有`Files.Read.AllSites.Read.AllUser.Read.AllGroup.Read.All`、、、和。 Re-run 修复权限后进行完全同步。有关验证文档访问权限的更多信息，请参阅the section called “检查文档访问权限（ACL 验证）”。

- 未抓取任何项目-同步已完成，但未为任何文档编制索引。这通常表示存在权限问题。验证 Entra 应用程序是否具有正确的 API 权限，包括`Sites.Read.All`这样 Amazon Quick 才能枚举托管在其上的 OneDrive 驱动器。 SharePoint还要验证用户是否有 OneDrive 内容并且已获得管理员同意。
- 证书到期后同步失败 — 如果共享相同数据源连接的多个知识库同步失败，则上传到 Entra 的证书可能已过期。生成新证书（请参阅the section called “步骤 2：生成自签名证书”），将其上传到 Entra 应用程序注册处，然后更新连接详细信息。如果原始创建者不在场，Amazon Quick 管理员可以通过“管理资产”重新分配数据源所有权。有关更多信息，请参阅 the section called “共享数据源连接”。
- 没有来自 ACL-enabled 知识库的结果 — 如果用户没有从管理员管理的知识库中收到任何结果，则可能未获得对实时 ACL 应用程序的管理员同意。您的租户也可能阻止用户同意。使用 Amazon Quick 控制台中提供的链接授予管理员同意，或者参见the section called “管理员同意”。

有关其他疑难解答，包括同步监控、报告和 ACL 验证，请参阅the section called “问题排查”。

疑难解答 OneDrive 知识库

使用本节来诊断和解决 OneDrive 知识库集成的常见问题。

Sign-in 用户管理的设置出错

User-managed 设置登录错误

问题	原因	解决方案
登录时出现“需要管理员批准”错误	您的租户限制用户对第三方应用程序的同意。	请全球管理员授予管理员同意。有关更多信息，请参阅 the section called “微软 365 的管理员同意”。
Sign-in 窗口在未完成的情况下关闭	浏览器弹出窗口拦截器或 Cookie 设置。	允许来自 Amazon Quick 域的弹出窗口，并确保启用第三方 Cookie。
“AADSTS65004：用户拒绝同意”	用户在同意对话框中选择了取消或拒绝。	重试登录，然后在同意对话框中选择“接受”。

使用用户管理的设置刷新令牌

User-managed 安装程序使用`offline_access`作用域来获取刷新令牌。委派证书的有效期约为 90 天。如果刷新令牌过期或被撤销（例如，通过密码更改、会话撤消或管理员操作），则同步将失败，您需要重新进行身份验证。

要重新验证，请执行以下操作：

1. 在 Amazon Quick 中导航至知识库列表页面。
2. 找到需要刷新的知识库。在 “操作” 列中，选择三点菜单，然后选择编辑集成。
3. 将打开 “编辑集成” 对话框。您可以选择更新集成名称。
4. 选择 “保存并重新验证”。
5. 微软登录窗口打开。使用最初用于创建集成的相同凭据完成登录流程。

> **Important**
>
> 重新进行身份验证时，请使用在最初设置期间使用的相同 Microsoft 365 帐户登录。使用不同的凭据可能会导致连接的资源出现问题。新账户的 OneDrive 权限可能与原始账户不同。

常见错误

常见 OneDrive 知识库错误

问题	原因	解决方案
无法访问 KMS 密钥	KMS 密钥 ARN 不正确，密钥在指定区域中不存在，或者未在 Amazon Quick 管理控制台中添加 KMS 密钥。	验证 KMS 密钥 ARN 和区域。确认已在 “管理账户、Amazon资源、密钥管理服务” 下添加 KMS Amazon密钥。确认密钥已启用且尚未计划删除。 Multi-Region 不支持密钥。
租户 ID 无效	租户 ID 格式错误或与有效的 Entra 租户不匹配。	直接从 Entra 管理中心复制租户 ID：Microsoft Entra ID，概述。
客户端 ID 无效	客户端 ID 不正确或应用程序注册不存在。	从 “应用程序注册”、“您的应用程序”、“概述” 中复制应用程序（客户端）ID。
证书验证失败	指纹与 Entra 中的证书不匹配，或者证书已过期。	使用证书生成步骤中的 base64url 编码 SHA-1 值验证指纹。确保证书未过期。
无法连接到 OneDrive	一个或多个凭据不正确，或者 Entra 应用程序缺少	查看所有字段值。确认 Entra 应用程序具有正确的 API 权限并且已获得管理员同意。

问题	原因	解决方案
	所需的 API 权限或管理员同意。	
使用用户管理的设置加载文件选择器时出错	文件选取器无法 OneDrive 代表登录用户建立与的连接。	关闭错误消息，然后再次选择 “添加内容” 重试。如果错误仍然存在，请关闭创建对话框，重新打开流程，然后重新 OneDrive 登录。

检查文档访问权限（ACL 验证）

Admin-managed OneDrive 知识库始终强制执行文档级访问控制。您可以使用同步报告中的 “权限检查器” 来验证单个项目的文档级访问控制。有关详细说明，请参阅the section called “检查文档访问权限（ACL 验证）”。

同步监控和报告

有关同步计划、同步活动、同步报告、筛选项目和下载报告的详细信息，请参阅the section called “同步报告和可观察性”。

> **Tip**
>
> 要触发按需同步，请在知识库详细信息页面上选择立即同步。

后续步骤

解决问题后，通过运行同步来验证您的修复程序。有关同步监控的更多信息，请参阅the section called “同步报告和可观察性”。

微软 OneNote 集成

借助 Microsoft OneNote 操作连接器，你可以通过自然语言直接在 Amazon Quick 中管理你的 Microsoft 365 账户中的笔记本、分区和页面。连接器使用 Microsoft Graph 进行 OneNote操作。

Amazon Quick 支持微软的两种身份验证方法 OneNote。选择最适合您组织安全要求的方法。

- 默认 OAuth 应用程序-使用 Amazon由托管的 OAuth 应用程序。无需其他凭证。用户直接使用其微软 365 帐户进行身份验证。

- 自定义 OAuth 应用程序 — 使用在 Microsoft Entra ID 中注册的客户管理的应用程序。此选项可让您的组织完全控制 OAuth 配置。

有关 Amazon Quick 支持的身份验证方法的更多信息，请参阅the section called “身份验证方法”。

开始前的准备工作

在设置集成之前，请确保您具备以下条件。

- 一个活跃的 Microsoft 365 帐户，可以访问你要使用的 OneNote笔记本电脑。
- 对于自定义 OAuth 应用程序：访问微软 Entra ID（前身为 Azure Active Directory）注册应用程序并为其配置微软 Graph 权限。 OneNote
- 有关 Amazon Quick 订阅要求，请参阅the section called “在控制台中设置集成”。

配置微软 Entra ID

如果您使用的是默认 OAuth 应用程序身份验证，请跳过本节并继续。the section called “在 Amazon Quick 中设置连接器”

要进行自定义 OAuth 应用程序身份验证，请在微软 Ent ra 管理中心注册应用程序，然后配置 Micros oft Graph 的委托权限。 OneNote将 Amazon Quick 回传网址添加`https://{region}.quicksight.aws.amazon.com/sn/oauthcallback`为重定向 URI。*`{region}`*替换为您 Amazon 所在的地区（例如，`us-east-1`）。有关分步说明，请参阅 Microsoft Graph 文档中的身份验证和授权基础知识。记录应用程序（客户端）ID 和客户端密钥值，您在配置 Amazon Quick 时需要它们。

在您的 Entra 应用程序注册中添加以下内容作为委托权限。有关完整权限参考，请参阅微软文档中的微软 Graph 权限参考。

OneNote 操作集成-委派权限

权限	说明
`Notes.Create`	允许该应用程序代表登录用户创建 OneNote 笔记本。
`Notes.Read`	允许该应用程序代表登录用户读取 OneNote 笔记本。
`Notes.Read.All`	允许该应用程序读取登录用户有权访问的所有 OneNote 笔记本。

权限	说明
Notes.ReadWrite	允许该应用程序代表登录用户读写 OneNote 笔记本。
Notes.ReadWrite.All	允许该应用程序读取和写入登录用户有权访问的所有 OneNote 笔记本。
Notes.ReadWrite.CreatedByApp	允许该应用程序读取和写入由该应用程序代表登录用户创建的 OneNote 笔记本。
offline_access	允许应用程序刷新访问令牌，而无需用户再次登录。这减少了用户需要重新进行身份验证的频率。
Sites.Read.All	允许该应用程序代表登录用户读取所有网站集中的文档和列出所有网站集中的项目。
Team.ReadBasic.All	允许该应用代表登录用户读取团队的名称和描述。
User.Read	允许该应用读取已登录用户的个人资料。
User.ReadBasic.All	允许该应用程序代表登录用户读取所有用户的一组基本个人资料属性。

在 Amazon Quick 中设置连接器

从 “可用” 选项卡连接

如果要使用默认 OAuth 应用程序身份验证，则无需额外配置即可直接从 “可用” 选项卡进行连接。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。
2. 在 “可用” 选项卡上，找到OneNote并选择 Connect。
3. 完成 Microsoft 登录流程并授予所请求的权限。

要改为使用自定义 OAuth 应用程序配置连接器，请使用为团队创建选项卡，如下所述。

从 “为你的团队创建” 选项卡创建

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。
2. 选择 “为你的团队创建” 选项卡。

3. 查找并选择OneNote。
4. 输入连接器的名称。（可选）选择 + 添加描述以添加描述。
5. 对于连接类型，请选择公共网络。
6. 对于 OAuth 配置，请选择以下身份验证方法之一并配置必填字段。

   a. 对于默认 OAuth 应用程序：

      无需其他凭证。选择下一步以继续。

   b. 对于自定义 OAuth 应用程序，请配置以下字段：

      - 基本网址（可选）— 微软 Graph 基础网址。示例：`https://graph.microsoft.com/v1.0`
      - 客户端 ID — 来自你的 Microsoft Entra ID 应用程序注册的应用程序（客户端）ID。
      - 公共 OAuth 客户端（可选）— 如果您的 Microsoft Entra ID 应用程序配置为公共客户端（无客户端密钥），请选择此选项。
      - 客户密钥 — 来自你的 Microsoft Entra ID 应用程序注册的客户机密值。
      - 令牌网址 — 微软身份平台令牌端点。示例：`https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/v2.0/token`
      - 授权网址-微软身份平台授权端点。示例：`https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/v2.0/authorize`
      - 重定向 URL — Pre-filled 使用 Amazon 快速回传网址。

      > **Note**
      >
      > 要进行特定于租户的身份验证，请在令牌网址和授权网址`common`中替换为您的 Microsoft Entra ID 租户 ID。

7. 选择下一步。
8. 微软登录窗口打开。查看请求的权限并选择 “接受”。
9. 在 “查看” 页面上，查看连接器的可用操作。选择下一步。
10. 在 “发布” 页面上，选择谁可以访问连接器。您可以为组织中的所有人启用访问权限，也可以搜索特定的团队或群组。
11. 选择发布。

可用操作

设置连接器后，显示的操作便可 OneNote 用。要查看连接器的当前操作集，请转至 Amazon Quick 控制台中连接器的可用操作视图。

管理和故障排除

要编辑、共享或删除您的连接器，请参阅the section called “管理现有集成”。

身份验证问题

- Sign-in 失败（默认 OAuth 应用程序或自定义 OAuth 应用程序）— 验证你的 Microsoft 365 帐户是否处于活动状态并且可以直接在网络 OneNote 上登录。对于自定义 OAuth 应用程序，请确认你的 Microsoft Entra ID 应用程序中的重定向 URI 是否与 Amazon Quick 回调网址相匹配。
- 权限不足 — 验证在你的 Microsoft Entra ID 应用程序上配置的 Microsoft Graph 权限是否包括你要使用的操作所需的 OneNote 范围，并且在需要时已授予管理员同意。
- 无效的客户端凭据（自定义 OAuth 应用程序）-验证客户端 ID 和客户端密钥是否与你的 Microsoft Entra ID 应用程序注册中的值相匹配。确认客户端密钥尚未过期。

微软 Outlook 集成

使用 Microsoft Outlook 操作连接器，你可以通过自然语言直接在 Amazon Quick 中访问 Outlook 的电子邮件、日历和联系人 API。

Amazon Quick 支持微软 Outlook 的多种身份验证方法。选择最适合您组织安全要求的方法。

- 默认 OAuth 应用程序-使用 Amazon由托管的 OAuth 应用程序。无需其他凭证。用户直接使用自己的 Microsoft 帐户进行身份验证。
- 自定义 OAuth 应用程序 — 使用在 Microsoft Entra 中注册的客户管理应用程序。此选项可让您的组织完全控制 OAuth 配置。用户代表登录用户进行身份验证（委派权限）。
- Service-to-Service OAuth-使用客户端凭据进行服务器到服务器的身份验证，无需用户交互（应用程序权限）。适用于自动化工作流程。

有关 Amazon Quick 支持的身份验证方法的更多信息，请参阅the section called “身份验证方法”。

开始前的准备工作

在设置集成之前，请确保您具备以下条件。

- 具有 Outlook 或 Exchange 在线访问权限的微软 365 账户。
- 对于自定义 OAuth 应用程序或 Service-to-Service OAuth：至少具有应用程序开发者权限即可访问微软网站上的微软 Entra 管理中心。
- 有关 Amazon Quick 订阅要求，请参阅the section called “在控制台中设置集成”。

配置微软 Entra

如果您使用的是默认 OAuth 应用程序身份验证，请跳过本节并继续。the section called “在 Amazon Quick 中设置连接器”

在配置 Amazon Quick 之前，请在 Microsoft Entra 中创建应用程序注册。在移至 Amazon Quick 控制台之前，请在 Entra 中完成以下所有步骤。

有关应用程序注册的更多信息，请参阅 Microsoft 文档中的向 Microsoft 身份平台注册应用程序。

注册应用程序

1. 打开微软 Entra 管理中心。
2. 在左侧导航栏中，选择 Entra ID，然后选择应用程序注册。
3. 选择 “新注册”。
4. 在名称中，输入集成的描述性名称。
5. 对于支持的帐户类型，请选择 “仅限此组织目录中的帐户”。
6. 对于重定向 URI，选择 Web 并输入`https://{region}.quicksight.aws.amazon.com/sn/oauthcallback`。*`{region}`*替换为部署您的 Amazon Quick 实例的 Amazon 区域。
7. 选择注册。
8. 在概述页面上，复制应用程序（客户端）ID 和目录（租户）ID。您需要这些值才能进行 Amazon Quick 配置。

创建客户机密钥

Amazon Quick 需要一个客户端密钥才能通过 Microsoft Entra 进行身份验证。此密钥充当应用程序注册的密码。

1. 从您的应用程序注册中，选择 “证书和机密”。
2. 选择 “新建客户机密钥”。

3. 输入描述并选择到期时间。
4. 选择添加。
5. 立即复制该值。此值仅显示一次。

> **Important**
>
> 复制密钥值，而不是密钥 ID。Value 是用于身份验证的较长字符串。

配置 API 权限

Microsoft Graph 为此集成支持两种权限类型。委托权限允许应用程序代表登录用户执行操作。应用程序权限允许应用程序在没有登录用户的情况下运行。有关更多信息，请参阅微软文档中的 Microsoft Graph 权限概述。

1. 在您的应用程序注册中，选择 API 权限。
2. 选择 “添加权限”，然后选择 Microsoft Graph。
3. 根据您的身份验证方法选择 “委派权限” 或 “应用程序权限”，然后从下表中添加相应权限。
4. 选择 “授予管理员同意 [您的租户名称] 以批准权限。

对于用户身份验证（委托权限）：

在您的 Entra 应用程序注册中添加以下内容作为委托权限。有关完整权限参考，请参阅微软文档中的微软 Graph 权限参考。

Outlook 操作集成-委派权限

权限	说明
`Mail.ReadWrite`	允许该应用程序创建、读取、更新和删除用户邮箱中的电子邮件。
`Mail.Send`	允许该应用程序以组织中的用户身份发送邮件。
`Calendars.ReadWrite`	允许该应用程序在用户日历中创建、读取、更新和删除事件。
`Calendars.ReadWrite.Shared`	允许该应用程序在用户有权访问的所有日历中创建、读取、更新和删除事件，包括委托日历和共享日历。

权限	说明
User.Read	允许用户登录应用程序，并允许该应用程序读取已登录用户的个人资料。
User.Read.All	允许该应用程序读取组织中其他用户的完整个人资料属性。
Contacts.Read	允许该应用程序读取用户通讯录。
Place.Read.All	允许该应用程序读取公司地点（会议室和会议室列表），以了解日历活动和其他应用程序。
MailboxSettings.Read	允许该应用程序读取用户的邮箱设置。
offline_access	允许应用程序刷新访问令牌，而无需用户再次登录。这减少了用户需要重新进行身份验证的频率。

> **Note**
>
> User.Read.All并Place.Read.All需要管理员同意。用户必须先征得管理员的同意，然后才能进行身份验证。

对于服务身份验证（应用程序权限）：

在您的 Entra 应用程序注册中添加以下内容作为应用程序权限。

Outlook 操作集成-应用程序权限

权限	说明
Mail.ReadWrite	允许该应用程序创建、读取、更新和删除所有邮箱中的邮件。
Mail.Send	允许该应用程序以任何用户的身份发送邮件。
Calendars.ReadWrite	允许该应用程序创建、读取、更新和删除所有日历的事件。
User.Read.All	允许该应用程序读取用户个人资料。
Contacts.Read	允许该应用程序读取所有邮箱中的所有联系人。

权限	说明
`Place.Read.All`	允许该应用程序读取公司地点（会议室和会议室列表），以了解日历活动和其他应用程序。
`MailboxSettings.Read`	允许该应用程序读取用户的邮箱设置。

> **Important**
>
> 使用服务身份验证时，所有操作都以服务帐号的身份执行。任何有权访问此集成的用户都可以在服务帐户可以访问的所有邮箱中执行操作。根据贵组织的安全要求适当确定应用程序权限的范围。

记录您的凭证

在离开 Microsoft Entra 管理中心之前，请确认你有以下值。您需要它们来配置 Amazon Quick。

来自微软 Entra 的必需凭证

值	在哪里可以找到它
应用程序（客户端）ID	应用程序注册概述页面
目录（租户）ID	应用程序注册概述页面
客户端密钥值	证书和密钥页面

在 Amazon Quick 中设置连接器

从 “可用” 选项卡连接

如果要使用默认 OAuth 应用程序身份验证，则无需额外配置即可直接从 “可用” 选项卡进行连接。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择 “连接器”。
2. 在 “可用” 选项卡上，找到微软 Outlook，然后选择 Connec t。
3. 完成 Microsoft 登录流程并授予所请求的权限。

要改为使用自定义 OAuth 应用程序或 Service-to-Service OAuth 配置连接器，请使用为团队创建选项卡，如下所述。

从 “为你的团队创建” 选项卡中创建

完成所有必需的 Entra 配置后，请在 Amazon Quick 中创建连接器。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择 “连接器”。
2. 选择 “为你的团队创建” 选项卡。
3. 找到并选择微软 Outlook。

> **Note**
>
> 如果 Microsoft Outlook 连接器已经存在，则会出现一个包含你现有连接器的对话框。要使用现有的连接器，请选择它。要创建新的，请选择 “否，新建”。

4. 输入连接器的名称。（可选）选择 + 添加描述以添加描述。
5. 在 “连接类型” 中，选择 “公共网络”。
6. 对于 OAuth 配置，请选择以下身份验证方法之一并配置必填字段。

   a. 对于默认 OAuth 应用程序：

      无需其他凭证。选择下一步以继续。

   b. 对于自定义 OAuth 应用程序（使用委派权限进行用户身份验证），请配置以下字段：

      - 基本网址（可选）— 微软 Graph API 基本网址。示例：`https://graph.microsoft.com/v1.0`
      - 客户端 ID — 来自您的 Entra 应用程序注册的应用程序（客户端）ID。
      - 客户端密钥 — 来自您的 Entra 应用程序注册的客户端密钥值。
      - 令牌网址-令牌端点。示例：`https://login.microsoftonline.com/{tenant-id}/oauth2/v2.0/token`
      - 授权 URL-授权端点。示例：`https://login.microsoftonline.com/{tenant-id}/oauth2/v2.0/authorize`
      - 重定向 URL — Pre-filled 使用 Amazon 快速回传网址。

   c. 对于 Service-to-ServiceOAuth（使用应用程序权限进行服务身份验证），请配置以下字段：

- 基本网址（可选）— 微软 Graph API 基本网址。示例：`https://graph.microsoft.com/v1.0`
- 客户端 ID — 来自您的 Entra 应用程序注册的应用程序（客户端）ID。
- 客户端密钥 — 来自您的 Entra 应用程序注册的客户端密钥值。
- 令牌网址-令牌端点。示例：`https://login.microsoftonline.com/{tenant-id}/oauth2/v2.0/token`

> **Note**
>
> 客户凭证令牌请求的范围 (`https://graph.microsoft.com/.default`) 由 Amazon Quick 自动设置。您无需手动对其进行配置。

7. 选择下一步。
8. 如果您选择默认 OAuth 应用程序或自定义 OAuth 应用程序，则会打开微软授权窗口。查看请求的权限，然后选择“接受”。

   如果您看到错误而不是同意对话框，则您的组织可能会限制第三方应用程序的访问权限。请参阅the section called “微软 365 的管理员同意”。
9. 在“查看”页面上，查看连接器的可用操作。选择下一步。
10. 在“发布”页面上，选择谁可以访问连接器。您可以为组织中的所有人启用访问权限，也可以搜索特定的团队或群组。
11. 选择发布。

可用操作

设置连接器后，可以执行以下操作。

微软 Outlook 可用操作

类别	处理建议	说明
电子邮件	列出用户邮件	列出邮箱中的电子邮件。
电子邮件	列出文件夹消息	列出特定邮件文件夹中的邮件。
电子邮件	查看电子邮件	按 ID 检索电子邮件详细信息。

类别	处理建议	说明
电子邮件	向用户发送电子邮件	发送一封新的电子邮件。
电子邮件	回复电子邮件	回复现有电子邮件。
电子邮件	转发用户电子邮件	将电子邮件转发给其他收件人。
电子邮件	更新电子邮件	编辑电子邮件属性。
电子邮件	删除电子邮件	从邮箱中移除一封电子邮件。
电子邮件	将电子邮件移至文件夹	将电子邮件移至其他文件夹。
电子邮件	列出电子邮件附件	列出电子邮件中的附件。
电子邮件	获取附件	按 ID 检索附件详细信息和内容。
日历	列出日历活动	在日历上列出事件。
日历	列表日历视图	列出指定日期范围内的会议。
日历	创建日历活动	创建新的会议或约会。
日历	更新日历活动	修改现有事件。
日历	删除日历活动	从日历中移除事件。
日历	查找会议时间	根据出席者的空闲情况建议会议时间。
联系人	列出联系人	列出联系人。
Users	列出 用户	列出组织中的用户。
设置	获取邮箱设置	读取邮箱配置。
地点	列出地点	列出会议室和会议室列表。

管理和故障排除

要编辑、共享或删除您的集成，请参阅the section called “管理现有集成”。

身份验证问题

- 应用程序注册不正确-验证 Microsoft Entra 中的应用程序注册是否包含所需的 API 权限，并且已授予管理员同意。
- 客户端密钥已过期 — 在 “证书和密钥” 中检查客户端密钥是否已过期，并在需要时生成一个新的密钥。
- 不正确的重定向 URI — 验证 Microsoft Entra 中的重定向 URI 是否匹配`https://{region}.quicksight.aws.amazon.com/sn/oauthcallback`。

常见错误消息

- **`Access denied. You do not have permission to perform this action`**— 经过身份验证的用户没有所需的权限。请联系您的管理员以验证并授予相应的权限。
- **`AADSTS50020: User account from identity provider does not exist in tenant`**— 用户帐户未在正确的 Microsoft Entra 租户中配置。验证租户中是否存在与应用程序注册中的目录（租户）ID 相匹配的用户帐户。

微软 365 的管理员同意

当您使用默认 OAuth 应用程序身份验证方法时，Amazon Quick 使用 Amazon托管应用程序代表登录用户访问微软 Outlook。大多数用户无需任何额外步骤即可完成设置。但是，如果你的 Microsoft 365 租户限制了第三方应用程序的访问权限，则用户必须先授予一次性同意，然后才能进行连接。

如果您在连接器设置期间登录时看到错误，则您的组织可能会限制第三方应用程序的访问权限。与你的微软 365 管理员共享以下信息：

- 怎么做：授予管理员对 Amazon Quick Microsoft Outlook 集成应用程序的同意。
- 原因：Amazon Quick 需要授权访问 Outlook 电子邮件、日历和联系人数据，才能代表用户执行操作。

管理员可以通过以下方式之一授予同意：

- 通过同意对话框 — 全局管理员或特权角色管理员启动连接器设置流程。在 Microsoft 登录对话框中，他们选中 “代表你的组织同意” 复选框并选择 “接受”。
- 通过微软 Entra 管理中心 — 登录微软网站上的微软 Entra 管理中心。选择 “企业应用程序”，找到 Amazon Quick 应用程序，选择 “权限”，然后选择 “授予管理员同意” *`Your Organization`*。

获得同意后，组织中的任何用户都可以在不被提示个人同意的情况下进行连接。

> **Note**
>
> 要检查您的租户是否限制用户同意，请转到 Microsoft Entra 管理中心，然后选择企业应用程序、同意和权限、用户同意设置。如果设置为 “不允许用户同意”，则用户必须先征得管理员同意，然后用户才能使用连接器。

微软 SharePoint 集成

通过 Microsoft SharePoint 集成，你可以管理 SharePoint 列表、项目和文件。您还可以根据 SharePoint 内容创建知识库以供 AI-powered 搜索和问答。

您能做什么

动作连接器

通过 Microsoft Graph API 调用管理 SharePoint 列表、项目、文件和 Excel 工作簿。

知识库

为 SharePoint 文档库、网站和页面编制索引。然后，Amazon Quick 代理可以搜索和回答有关内容的问题。Amazon Quick 支持两种设置方法：用于快速配置的用户管理设置，以及使用服务凭证进行文档级访问控制的管理员托管设置。

后续步骤

查看先决条件和功能后，继续阅读以下主题之一：

- 要设置操作连接器，请参阅the section called “动作集成”。
- 要根据 SharePoint 内容创建知识库，请参阅the section called “知识库集成”。

微软 SharePoint 动作集成

使用 Microsoft SharePoint 操作连接器通过自然语言直接在 Amazon Quick 中管理列表、项目、文件和 Excel 工作簿。

Amazon Quick 支持微软的多种身份验证方法 SharePoint。选择最适合您组织安全要求的方法。

- 默认 OAuth 应用程序-使用 Amazon由托管的 OAuth 应用程序。无需其他凭证。用户直接使用自己的 Microsoft 帐户进行身份验证。
- 自定义 OAuth 应用程序 — 使用在 Microsoft Entra 中注册的客户管理应用程序。此选项可让您的组织完全控制 OAuth 配置。用户代表登录用户进行身份验证（委派权限）。
- Service-to-Service OAuth-使用客户端凭据进行服务器到服务器的身份验证，无需用户交互（应用程序权限）。适用于自动化工作流程。

有关 Amazon Quick 支持的身份验证方法的更多信息，请参阅the section called “身份验证方法”。

开始前的准备工作

在设置集成之前，请确保您具备以下条件。

- 具有 SharePoint 访问权限的微软 365 账户。
- 对于自定义 OAuth 应用程序或 Service-to-Service OAuth：至少具有应用程序开发者权限即可访问微软网站上的微软 Entra 管理中心。
- 有关订阅要求，请参阅the section called “在控制台中设置集成”。

配置微软 Entra

如果您使用的是默认 OAuth 应用程序身份验证，请跳过本节并继续。the section called “在 Amazon Quick 中设置连接器”

在配置 Amazon Quick 之前，请在 Microsoft Entra 中创建应用程序注册。在移至 Amazon Quick 控制台之前，请在 Entra 中完成以下所有步骤。

有关应用程序注册的更多信息，请参阅 Microsoft 文档中的向 Microsoft 身份平台注册应用程序。

注册应用程序

1. 打开微软 Entra 管理中心。
2. 在左侧导航栏中，选择 Entra ID，然后选择应用程序注册。
3. 选择 “新注册”。
4. 在名称中，输入集成的描述性名称。
5. 对于支持的帐户类型，请选择 “仅限此组织目录中的帐户”。
6. 对于重定向 URI，选择 Web 并输入`https://{region}.quicksight.aws.amazon.com/sn/oauthcallback`。*`{region}`*替换为部署您的 Amazon Quick 实例的 Amazon 区域。

7. 选择注册。
8. 在概述页面上，复制应用程序（客户端）ID 和目录（租户）ID。您需要这些值才能进行 Amazon Quick 配置。

创建客户机密钥

Amazon Quick 需要一个客户端密钥才能通过 Microsoft Entra 进行身份验证。此密钥充当应用程序注册的密码。

1. 从您的应用程序注册中，选择 “证书和机密”。
2. 选择 “新建客户机密钥”。
3. 输入描述并选择到期时间。
4. 选择添加。
5. 立即复制该值。此值仅显示一次。

> **Important**
>
> 复制密钥值，而不是密钥 ID。该值是用于身份验证的较长字符串。

配置 API 权限

Microsoft Graph 为此集成支持两种权限类型。委托权限允许应用程序代表登录用户执行操作。应用程序权限允许应用程序在没有登录用户的情况下运行。有关更多信息，请参阅微软文档中的微软 Graph 权限概述。

1. 在您的应用程序注册中，选择 API 权限。
2. 选择 “添加权限”，然后选择 Microsoft Graph。
3. 根据您的身份验证方法选择 “委派权限” 或 “应用程序权限”，然后从下表中添加相应权限。
4. 选择 “授予管理员同意 [您的租户名称] 以批准权限。

对于用户身份验证（委托权限）：

在您的 Entra 应用程序注册中添加以下内容作为委托权限。有关完整权限参考，请参阅微软文档中的微软 Graph 权限参考。

SharePoint 操作集成-委派权限

权限	说明
Files.ReadWrite	允许应用程序读取、创建、更新和删除已登录用户的文件。
Sites.ReadWrite.All	允许应用程序代表登录用户编辑或删除所有网站集中的文档和列出所有网站集中的项目。
User.Read	允许该应用读取已登录用户的个人资料。
offline_access	允许应用程序刷新访问令牌，而无需用户再次登录。这减少了用户需要重新进行身份验证的频率。

对于服务身份验证（应用程序权限）：

在您的 Entra 应用程序注册中添加以下内容作为应用程序权限。

SharePoint 操作集成-应用程序权限

权限	说明
Sites.ReadWrite.All	允许该应用程序在没有登录用户的情况下创建、读取、更新和删除所有网站集中的文档和列出项目。

> **Important**
>
> 使用服务身份验证时，所有操作都以服务帐号的身份执行。任何有权访问此集成的用户都可以对服务帐号可以访问的所有网站集执行操作。根据贵组织的安全要求适当确定应用程序权限的范围。

记录您的凭证

在离开 Microsoft Entra 管理中心之前，请确认你有以下值。您需要它们来配置 Amazon Quick。

来自微软 Entra 的必需凭证

值	在哪里可以找到它
应用程序（客户端）ID	应用程序注册概述页面
目录（租户）ID	应用程序注册概述页面
客户端密钥值	证书和密钥页面

在 Amazon Quick 中设置连接器

从 “可用” 选项卡连接

如果要使用默认 OAuth 应用程序身份验证，则无需额外配置即可直接从 “可用” 选项卡进行连接。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。
2. 在 “可用” 选项卡上，找到SharePoint并选择 Connect。
3. 完成 Microsoft 登录流程并授予所请求的权限。

要改为使用自定义 OAuth 应用程序或 Service-to-Service OAuth 配置连接器，请使用为团队创建选项卡，如下所述。

从 “为你的团队创建” 选项卡中创建

完成所有必需的 Entra 配置后，请在 Amazon Quick 中创建连接器。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。
2. 选择 “为你的团队创建” 选项卡。
3. 找到并选择微软 SharePoint。

> **Note**
>
> 如果 Microsoft SharePoint 连接器已经存在，则会出现一个包含现有连接器的对话框。要使用现有的连接器，请选择它。要创建新的，请选择 “否，新建”。

4. 在 “集成类型” 页面上，选择 “在 Microsoft O SharePoint nline 中执行操作”，然后选择 “下一步”。
5. 输入连接器的名称。（可选）选择 + 添加描述以添加描述。
6. 在 “连接类型” 中，选择 “公共网络”。

7. 对于 OAuth 配置，请选择以下身份验证方法之一并配置必填字段。

   a. 对于默认 OAuth 应用程序：

      无需其他凭证。选择下一步以继续。

   b. 对于自定义 OAuth 应用程序（使用委派权限进行用户身份验证），请配置以下字段：

      - 基本网址（可选）— 微软 Graph API 基本网址。示例：`https://graph.microsoft.com/v1.0`
      - 客户端 ID — 来自您的 Entra 应用程序注册的应用程序（客户端）ID。
      - 客户端密钥 — 来自您的 Entra 应用程序注册的客户端密钥值。
      - 令牌网址-令牌端点。示例：`https://login.microsoftonline.com/{tenant-id}/oauth2/v2.0/token`
      - 授权 URL-授权端点。示例：`https://login.microsoftonline.com/{tenant-id}/oauth2/v2.0/authorize`
      - 重定向 URL — Pre-filled 使用 Amazon 快速回传网址。

   c. 对于 Service-to-ServiceOAuth（使用应用程序权限进行服务身份验证），请配置以下字段：

      - 基本网址（可选）— 微软 Graph API 基本网址。示例：`https://graph.microsoft.com/v1.0`
      - 客户端 ID — 来自您的 Entra 应用程序注册的应用程序（客户端）ID。
      - 客户端密钥 — 来自您的 Entra 应用程序注册的客户端密钥值。
      - 令牌网址-令牌端点。示例：`https://login.microsoftonline.com/{tenant-id}/oauth2/v2.0/token`

      > **Note**
      >
      > 客户凭证令牌请求的范围 (`https://graph.microsoft.com/.default`) 由 Amazon Quick 自动设置。您无需手动对其进行配置。

8. 选择下一步。

9. 如果您选择默认 OAuth 应用程序或自定义 OAuth 应用程序，则会打开微软授权窗口。查看请求的权限，然后选择 “接受”。

   如果您看到错误而不是同意对话框，则您的组织可能会限制第三方应用程序的访问权限。请参阅the section called “微软 365 的管理员同意”。

10. 在“查看”页面上，查看连接器的可用操作。选择下一步。
11. 在“发布”页面上，选择谁可以访问连接器。您可以为组织中的所有人启用访问权限，也可以搜索特定的团队或群组。
12. 选择发布。

可用操作

设置集成后，可以执行以下操作。

微软 SharePoint 可用的操作

类别	处理建议	说明
清单和项目	查看物品	获取列表中的项目集合。
清单和项目	获取项目	返回列表中某项的元数据。
清单和项目	获取清单	返回列表的元数据。
清单和项目	更新项目	更新列表项的属性。
清单和项目	删除项目	从列表中移除项目。
文件	上传文件	上传新文件或更新现有文件。支持最大 250 MB 的文件。
文件	搜索网站云端硬盘内容	搜索与查询相匹配的项目的层次结构。
Excel 工作簿	列表工作表	检索工作表对象列表。
Excel 工作簿	添加工作表	向工作簿添加新的工作表。
Excel 工作簿	阅读表格	检索工作表对象的属性。
Excel 工作簿	更新表	更新工作表对象的属性。
Excel 工作簿	删除工作表	从工作簿中删除工作表。
Excel 工作簿	读取单元格	按行号和列号获取单个单元格的值。
Excel 工作簿	写单元格	按行号和列号设置单个单元格的值。

类别	处理建议	说明
Excel 工作簿	读取范围	获取范围的值。
Excel 工作簿	写入范围	更新范围的值。
Excel 工作簿	清除范围	清除范围值、格式、填充和边框。
Excel 工作簿	删除范围	删除与该范围关联的单元格。
Excel 工作簿	获取二手范围	获取包含带有值或格式的单元格的最小范围。

管理和故障排除

要编辑、共享或删除您的集成，请参阅the section called “管理现有集成”。

身份验证问题

- 应用程序注册不正确-验证 Microsoft Entra 中的应用程序注册是否包含所需的 API 权限，并且已授予管理员同意。
- 客户端密钥已过期 — 在 “证书和密钥” 中检查客户端密钥是否已过期，并在需要时生成一个新的密钥。
- 不正确的重定向 URI — 验证 Microsoft Entra 中的重定向 URI 是否匹配`https://{region}.quicksight.aws.amazon.com/sn/oauthcallback`。

常见错误消息

- **`Access denied. You do not have permission to perform this action`**— 经过身份验证的用户没有所需的权限。请联系您的管理员以验证并授予相应的权限。
- **`AADSTS50020: User account from identity provider does not exist in tenant`**— 用户帐户未在正确的 Microsoft Entra 租户中配置。验证租户中是否存在与应用程序注册中的目录（租户）ID 相匹配的用户帐户。

微软 365 的管理员同意

当您使用默认 OAuth 应用程序身份验证方法时，Amazon Quick 使用 Amazon托管应用程序 SharePoint 代表登录用户访问微软。大多数用户无需任何额外步骤即可完成设置。但是，如果你的

Microsoft 365 租户限制了第三方应用程序的访问权限，则用户必须先授予一次性同意，然后才能进行连接。

如果您在连接器设置期间登录时看到错误，则您的组织可能会限制第三方应用程序的访问权限。与你的微软 365 管理员共享以下信息：

- 怎么做：授予管理员对 Amazon Quick Microsoft SharePoint 集成应用程序的同意。
- 原因：Amazon Quick 需要授权访问 SharePoint 网站、列表、文件和 Excel 工作簿才能代表用户执行操作。

管理员可以通过以下方式之一授予同意：

- 通过同意对话框 — 全局管理员或特权角色管理员启动连接器设置流程。在 Microsoft 登录对话框中，他们选中 “代表你的组织同意” 复选框并选择 “接受”。
- 通过微软 Entra 管理中心 — 登录微软网站上的微软 Entra 管理中心。选择 “企业应用程序”，找到 Amazon Quick 应用程序，选择 “权限”，然后选择 “授予管理员同意” *Your Organization*。

获得同意后，组织中的任何用户都可以在不被提示个人同意的情况下进行连接。

> **Note**
>
> 要检查您的租户是否限制用户同意，请转到 Microsoft Entra 管理中心，然后选择企业应用程序、同意和权限、用户同意设置。如果设置为 “不允许用户同意”，则必须先征得管理员同意，然后用户才能使用连接器。

微软 SharePoint 知识库集成

Microsoft O SharePoint nline 是一个协作平台，用于在整个组织中构建网站、管理文档库和组织内容。借助 Amazon Quick SharePoint 连接器，您可以根据自己的 SharePoint内容创建知识库，为 AI-driven 搜索和问答提供支持。

Amazon Quick 支持两种用于连接至 SharePoint在线的身份验证方法：

- User-managed 设置-您 SharePoint 直接登录以授权连接。这是最简单的入门方法。有关更多信息，请参阅 the section called “User-managed 设置”。
- Admin-managed 设置（服务凭证）— Entra ID 应用程序注册使用基于证书的凭据代表应用程序进行身份验证。管理员管理设置的一个主要优势是内置的文档级访问控制 (ACL)。Amazon Quick 会在查

询时自动同步每个用户的访问控制列表 SharePoint 并验证其权限。用户只能从他们有权访问的文档中看到答案。有关更多信息，请参阅 the section called “Admin-managed 设置”。

连接后，Amazon Quick 会将您的 SharePoint 文档库、站点、列表和页面编入知识库中。然后，您的 Amazon Quick 代理可以搜索这些内容并根据您的 SharePoint 数据生成答案。

先决条件

在设置 SharePoint 知识库集成之前，请确保具备以下条件：

- 一个拥有处于活动状态的 Amazon Quick 实例的 Amazon 账户。
- 具有 SharePoint 在线访问权限的微软 365 帐户。
- 有关订阅要求，请参阅the section called “在控制台中设置集成”。

对于管理员管理的设置，还需要满足其他先决条件。有关更多信息，请参阅 the section called “Admin-managed 设置”。

> **Tip**
>
> 支持自定义 SharePoint 域名。如果您的组织使用自定义域而不是默认`https://tenant.sharepoint.com`格式，则可以在配置知识库时使用自定义 SharePoint URL。

User-managed 设置

使用用户管理的设置，您可以 SharePoint 直接登录，Amazon Quick 会处理身份验证。大多数用户可以在几分钟内完成设置。

先决条件

在开始之前，请确保您具有以下各项：

- 一个 Microsoft 365 帐户，可以访问你要编制索引的 SharePoint 网站。
- 访问 Amazon Quick 并拥有创建知识库的权限。
- 一种允许来自 Amazon Quick 控制台域的弹出窗口的浏览器。

> **Important**
>
> User-managed 安装程序不支持文档级访问控制 (ACL)。任何有权访问 Amazon Quick 知识库的用户都可以访问所有已编入索引的内容。不强制执行 SharePoint 中的个人权限。请仔细检查您在创建知识库时包含的内容。如果您需要文档级访问控制，请改用Admin-managed 设置（服务凭证）。

创建 SharePoint 知识库

导航到知识

1. 在 Amazon Quick 中，从左侧导航面板中选择 “知识”。
2. 在 “设置新知识库” 下，找到 Microsoft O SharePoint nlin e，然后选择 + 图标。

登录到 SharePoint

创建 SharePoint 知识库向导在 “身份验证方法” 步骤中打开。默认情况下，“快速设置” 处于选中状态。

1. 在 “快速设置” 下，选择 “登录” SharePoint。
2. 微软登录窗口打开。输入你的微软 365 凭据。
3. 如果出现权限同意对话框，请查看权限并选择接受。

   如果您看到错误而不是同意对话框，则您的组织可能会限制第三方应用程序的访问权限。请参阅the section called “微软 365 的管理员同意”。
4. 成功进行身份验证后，选择下一步。

选择内容

1. 为您的知识库输入名称和可选描述。
2. 在内容部分中，选择添加内容。
3. 将打开一个对话框，显示您的帐户可以访问的 SharePoint 网站和内容。选择要索引的页面、列表、文件或文件夹。
4. 选择 “添加” 以确认您的选择。在继续操作之前，您可以添加更多内容或移除项目。
5. 选择创建。

> **Tip**
>
> 如果您要查找的网站未出现在对话框中，请选择 “内容” 部分顶部的搜索链接。输入 SharePoint 网站的完整 URL（例如`https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing`），然后选择 “浏览”。然后，该对话框将显示该站点中的文档库、列表、页面、文件夹和文件。选择一个文件夹包括其中的所有文件和子文件夹。

初始同步

选择 “创建” 后，您将返回到知识库列表页面。知识库可能需要几分钟才能完成配置。创建完成后，将自动触发初始同步。

微软 365 的管理员同意

大多数用户无需任何额外步骤即可完成设置。但是，如果你的 Microsoft 365 租户限制了第三方应用程序的访问权限，那么你可能会在登录时看到错误。在这种情况下，Microsoft 365 管理员需要授予对 Amazon Quick 应用程序的一次性同意。获得同意后，组织中的任何用户都可以连接。

如果你不是 Microsoft 365 管理员，请与管理员共享以下信息：

- 操作方法：授予管理员对 Amazon Quick SharePoint 集成应用程序的同意。
- 原因：Amazon Quick 需要对 SharePoint 网站和文件的委托读取权限才能为知识库的内容编制索引。

授予全组织管理员同意

某些 Amazon Quick 功能需要微软 Entra 的委托权限。默认情况下，每位用户在首次使用该功能时都会看到 Microsoft 同意对话框。Microsoft 365 管理员可以代表整个组织进行预先同意，这样就不会提示个人用户。这是每个应用程序的一次性操作。

> **Note**
>
> 如果你的 Microsoft 365 租户配置为限制用户对第三方应用程序的同意，则需要管理员同意，而不是可选的。没有它，用户在尝试使用该功能时会看到错误。

下表描述了经过管理员同意和不征得管理员同意的用户体验。

管理员同意场景

场景	用户体验
未获得管理员同意	每位用户在首次使用时都会看到 Microsoft 权限同意对话框。如果您的租户限制用户对第三方应用程序的同意，则用户可能会被屏蔽。
已获得管理员同意	系统不会提示用户征得同意。该功能立即适用于组织中的所有用户。

通过同意对话框授予同意

授予管理员同意的最简单方法是通过功能流程中出现的 Microsoft 同意对话框。

通过同意对话框授予同意

1. 让全局管理员或特权角色管理员启动触发同意对话框的功能流程。
2. 在 Microsoft 登录对话框中，选中代表你的组织同意复选框。
3. 选择 Accept (接受)。

这将授予你的 Microsoft 365 租户中所有用户对所请求的委托权限的同意。

通过微软 Entra 管理中心授予同意

管理员也可以直接从 Microsoft Entra 管理中心授予同意。

通过微软 Entra 管理中心授予同意

1. 登录 Microsoft Entra 管理中心。
2. 在左侧导航窗格中，展开 E ntra ID，然后选择企业应用程序。
3. 找到 Amazon Quick 功能的企业应用程序。

> **Note**
>
> 应用程序名称显示在用户首次使用该功能时看到的同意对话框中。

4. 在左侧导航窗格中，请选择权限。

5. 选择 “授予管理员同意” ***Your Organization***。
6. 确认同意。

验证同意

在您授予同意后，企业应用程序的 “权限” 页面会显示所有委派的权限，并在管理员同意列下显示状态指示器。

> **Note**
>
> 管理员授予组织同意后，Microsoft Entra 会自动在你的租户中创建企业应用程序（服务主体）。要撤消访问权限，请在 Microsoft Entra 管理中心的企业应用程序中禁用或删除此服务主体。

检查租户同意设置

要检查您的租户是否限制用户同意，请完成以下步骤。

查看租户同意设置

1. 在 Microsoft Entra 管理中心中，选择 En tra ID、企业应用程序、同意和权限、用户同意设置。
2. 如果设置为 “不允许用户同意”，则用户必须先征得管理员同意，然后用户才能使用该功能。

请求的权限

用户登录时会请求以下委派权限。如果管理员需要在授予许可之前查看权限，请与他们共享此列表。

User-managed 设置-权限

权限	API	Type	说明
`Files.Read.All`	Microsoft Graph	已委托	读取登录用户可以访问的所有文件。
`Notes.Read.All`	Microsoft Graph	已委托	阅读登录用户可以访问的所有 OneNote 笔记本。
`User.Read`	Microsoft Graph	已委托	登录并阅读用户的个人资料。

权限	API	Type	说明
`Sites.Read.All`	Microsoft Graph	已委托	阅读所有网站集中的文档并列出项目。
`offline_access`	Microsoft Graph	已委托	使用刷新令牌保持访问权限。
`AllSites.Read`	办公室 365 SharePoint 在线	已委托	阅读所有网站集中的项目。

管理用户管理的连接并对其进行故障排除

要编辑、共享或删除您的集成，请参阅the section called “管理现有集成”。

- 应用程序被管理员屏蔽-你的 Microsoft 365 租户限制了第三方应用程序的访问权限。请你的 Microsoft 365 管理员授予管理员同意。有关更多信息，请参阅 the section called “微软 365 的管理员同意”。
- Sign-in 窗口未完成即关闭 — 确认您的浏览器允许来自 Amazon Quick 控制台域的弹出窗口，并且已启用第三方 Cookie。
- 令牌已过期-委托凭证持续大约 90 天。如果在此时间段后同步失败，则需要重新进行身份验证。有关更多信息，请参阅 the section called “使用用户管理的设置刷新令牌”。
- 缺少内容-验证您用于身份验证的帐户是否有权访问您选择的文件和文件夹。初始同步后与您共享的内容需要重新同步才能编制索引。

有关其他疑难解答，包括同步监控和报告，请参阅the section called “问题排查”。

后续步骤

创建知识库并完成初始同步后，您可以在 Amazon Quick 中使用它来回答 SharePoint 内容中的问题。要管理您的知识库，请参阅the section called “管理现有集成”。

Admin-managed 设置（服务凭证）

使用管理员管理的设置，管理员使用基于证书的凭据配置 Amazon KMS 签名密钥和 Microsoft Entra ID 应用程序注册。个人用户无需通过登录进行授权。

Admin-managed 安装程序可选择包括文档级访问控制列表 (ACL) 支持。启用后，Amazon Quick 将在查询时同步每个用户的 ACL SharePoint 并验证其权限。有关更多信息，请参阅 the section called “Document-level 访问控制”。

先决条件

开始之前，请确保您拥有：

- 管理员有权访问 Amazon Quick 管理控制台。
- 管理员访问微软 Entra ID 以注册应用程序并授予 API 权限。
- 包含要索引的内容的 SharePoint 在线网站。

设置概述

设置包括以下阶段：

1. 设置服务证书-创建 KMS 签名密钥，生成证书，在 Entra 中注册应用程序，并授予 Amazon Quick 使用该密钥的权限。有关更多信息，请参阅 the section called “设置服务凭证”。
2. 在 Amazon Quick 中创建 SharePoint 知识库 — 使用第 1 阶段的服务凭证创建知识库。有关更多信息，请参阅 the section called “创建知识库”。

Document-level 可以选择为所有管理员管理的知识库提供访问控制。有关访问控制工作原理的更多信息，请参阅the section called “Document-level 访问控制”。

设置服务凭证

在 Amazon Quick 中创建知识库之前，请在 Microsoft Entra ID 中 Amazon 完成以下配置步骤。您可以创建 KMS 签名密钥、生成证书、在 Entra 中注册应用程序，然后授予 Amazon Quick 使用该密钥的权限。

此设置涉及多个系统，可能需要组织中不同管理员之间的协调。下表汇总了每个步骤以及完成该步骤所需的角色。

设置步骤和角色

步骤	你在做什么	需要角色
1. KMS 密钥	在 KMS 中创建非对称签名密 Amazon 钥。	Amazon 管理员（KMS 和 IAM 控制台访问权限）

步骤	你在做什么	需要角色
2. 证书	使用 KMS 公钥生成自签名证书。	与步骤 1 相同（需要Amazon CLI 和 OpenSSL）
3. 进入应用程序	在 Microsoft Entra 中注册应用程序，分配 API 权限，然后上传证书。	微软 365 全球管理员或特权角色管理员
3b。 Sites.Selected（可选）	创建临时管理应用程序并通过 Microsoft Graph API 授予每个站点的权限。	微软 365 全球管理员（与步骤 3 相同）
4. KMS 密钥访问权限	向 Amazon Quick 授予使用 KMS 密钥进行签名的权限。	Amazon Quick 管理员（管理员专业版）
5. 创建 KB	使用前面步骤中的凭证在 Amazon Quick 中创建知识库。	任何 Amazon Quick 用户（作者专业版或管理员专业版）

> **Tip**
>
> 在许多组织中，一个人同时拥有两者 Amazon 兼有 Microsoft 365 管理员访问权限即可完成所有步骤。如果职责按团队分配，请共享此表格以协调设置。

先决条件

开始之前，请确保您拥有：

- 一个拥有处于活动状态的 Amazon Quick 实例的 Amazon 账户。
- 访问 Amazon KMS 控制台（用于创建签名密钥）。
- Amazon Quick 管理员访问权限（Admin Pro 角色），用于授予 KMS 密钥权限。
- 微软 365 租户在 SharePoint 线。
- 使用 Microsoft Entra ID 访问全局管理员或特权角色管理员。
- OpenSSL 3.0 或更高版本并在本地安装了 Amazon CLI。
- 该 Amazon 账户和 Amazon Quick 实例必须位于同一区域。

Permissions

您分配的权限取决于两个选择：

- 是否计划启用文档级访问控制（ACL 抓取）。
- 是要授予对所有 SharePoint 网站的访问权限还是仅授予对特定网站的访问权限。

选择您的权限范围

默认情况下，Entra 应用程序注册使用`Sites.Read.All`或`Sites.FullControl.All`，后者授予对租户中所有 SharePoint 网站的访问权限。如果您的组织需要最低权限访问权限，则可以改用`Sites.Selected`。使用后`Sites.Selected`，该应用程序只能访问您明确授予权限的网站。

权限范围比较

Scope	访问	其他步骤
所有站点（默认）	应用程序可以读取租户中的所有 SharePoint 站点。	—
`Sites.Selected`	应用程序只能访问您明确授权的网站。	每个站点都需要一个临时管理应用程序和一个 Microsoft Graph API 调用。请参阅the section called “步骤 3b：授予站点级权限（仅限）Sites.Selected”。

> **Note**
>
> 如果您使用`Sites.Selected`，则必须单独授予每个站点的访问权限。将来添加到知识库中的任何新网站也需要单独授予权限。

所有网站 — 仅限内容（没有 ACL）

Content-only 权限

API	权限	Type
Microsoft Graph	`Sites.Read.All`	应用程序

API	权限	Type
SharePoint 休息	`Sites.Read.All`	应用程序

所有站点-具有 ACL 爬行功能

ACL 搜寻权限

API	权限	Type
Microsoft Graph	`Sites.Read.All`	应用程序
Microsoft Graph	`User.Read.All`	应用程序
Microsoft Graph	`GroupMember.Read.All`	应用程序
SharePoint 休息	`Sites.FullControl.All`	应用程序

> **Important**
>
> 选择前面表格中的所有站点权限或下表中的`Sites.Selected`权限。不要将两者合并。如果您不确定，请从所有站点开始。如果需要，您可以`Sites.Selected`稍后再创建一个新的 Entra 应用程序注册。

Sites.Selected — 仅限内容（没有 ACL）

Sites.Selected 仅限内容的权限

API	权限	Type
Microsoft Graph	`Sites.Selected`	应用程序
SharePoint 休息	`Sites.Selected`	应用程序

Sites.Selected — 使用 ACL 爬行

Sites.Selected ACL 搜寻权限

API	权限	Type
Microsoft Graph	`Sites.Selected`	应用程序
Microsoft Graph	`User.Read.All`	应用程序
Microsoft Graph	`GroupMember.Read.All`	应用程序
SharePoint 休息	`Sites.Selected`	应用程序

> **Note**
>
> OneNote 管理员管理的`Notes.Read.All`设置不支持抓取 ()。微软于 2025 年 3 月 31 日停用了 OneNote API 的仅限应用程序的代币。User-managed 设置用于 OneNote 内容。

设置期间收集的值

下表汇总了您在设置过程中创建或收集的值以及使用这些值的位置。

值参考

值	在步骤中创建	在步骤中使用
KMS 密钥 ARN	1 (千米)	2（证书）、4（IAM）、快速设置
证书文件 (`certificate.cer`)	2（证书）	3（上传入口）
证书指纹 (base64url)	2（证书）	快速设置
应用程序（客户端）ID	3 (Entra)	快速设置
目录（租户）ID	3 (Entra)	快速设置
SharePoint 域名网址	你的 M365 租户	快速设置

步骤 1：创建 Amazon KMS 非对称签名密钥

使用微软 Entra ID 进行身份验证时，Amazon Quick 使用 Amazon KMS 非对称密钥签署 OAuth 断言。私钥永远不会离开 KMS。只有公钥会被导出并嵌入到上传到您的 Entra 应用程序注册的证书中。

创建 KMS 密钥

1. 打开 Amazon KMS 控制台。
2. 在左侧导航中，选择客户管理的密钥。
3. 选择创建密钥。

配置密钥

在配置密钥页面上，设置以下值：

KMS 密钥配置

设置	值
密钥类型	非对称
密钥用法	签名和验证
密钥规范	RSA_2048
密钥材料源	KMS（推荐）
区域性	Single-Region 密钥（默认）。 Multi-Region 不支持密钥。

添加标签

在添加标签页面上，输入密钥的别名。例如：`quick-sharepoint-service-auth`。

> **Note**
>
> 以下页面上的密钥管理员和密钥使用权限是可选的。对于此设置，默认值就足够了。在步骤 4 中，您分别授予 Amazon Quick 访问密钥的权限。

选择 “跳过查看”，然后选择 “完成” 创建密钥。

记录密钥 ARN

创建密钥后，打开密钥详情页面并记录密钥 ARN。ARN 有以下格式：

```
arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
```

在步骤 2、4 以及在 Quick 中创建知识库时，你需要这个值。

步骤 2：生成自签名证书

Microsoft Entra ID 需要 X.509 证书才能验证签名的断言。由于 KMS 私钥永远不会离开 Amazon KMS，因此您不能将其直接与 OpenSSL 一起使用。相反，您可以生成临时的本地 key pair 并创建证书签名请求。然后，使用 OpenSSL `-force_pubkey` 选项将 KMS 公钥注入到最终证书中。结果是一个自签名证书，其公钥与 KMS key pair 匹配。

先决条件

- Amazon 已安装并配置 CLI。
- OpenSSL 3.0 或更高版本。
- 步骤 1 中的 KMS 密钥 ARN。

生成证书

在终端中运行以下命令。用您自己的*placeholder*值替换这些值。

验证 OpenSSL 版本

```
openssl version
```

确认输出显示版本 3.0 或更高版本。

导出 KMS 公钥

```
aws kms get-public-key \
    --key-id KMS_KEY_ARN \
    --region REGION \
    --output text \
    --query PublicKey | base64 --decode > public_key.der
```

> **Note**
>
> 在 macOS 上，`base64 -D`根据你的 shell 环境使用`base64 --decode`或。

将公钥转换为 PEM 格式

```
openssl rsa -pubin -inform DER -in public_key.der -outform PEM -out kms_public_key.pem
```

生成临时本地密钥对

```
openssl genrsa -out temp_private_key.pem 2048
```

创建证书签名请求

```
openssl req -new \
    -key temp_private_key.pem \
    -out cert.csr \
    -subj "/CN=QuickSharePointServiceAuth/O=YourOrganization/C=US"
```

使用 KMS 公钥生成证书

```
openssl x509 -req \
    -in cert.csr \
    -signkey temp_private_key.pem \
    -out certificate.pem \
    -days 730 \
    -force_pubkey kms_public_key.pem
```

> **Note**
>
> OpenSSL 会显示警告。`Signature key and public key of cert do not match`这是意料之中的，因为证书使用临时本地密钥签名，但包含 KMS 公钥。该证书是有效的，并且可以在 Microsoft Entra 上正常运行。

转换为 DER 格式以便上传 Entra

```
openssl x509 -in certificate.pem -outform DER -out certificate.cer
```

清理临时文件

```
rm -f temp_private_key.pem cert.csr public_key.der kms_public_key.pem certificate.pem
```

> **Important**
>
> 保留`certificate.cer`文件。在步骤 3 中将其上传到微软 Entra ID。

计算证书指纹

运行以下命令计算证书的 base64url 编码 SHA-1指纹：

```
openssl dgst -sha1 -binary certificate.cer | base64 | tr '+/' '-_' | tr -d '='
```

记录这个值。在 Quick 中创建知识库时可以输入它。

> **Note**
>
> base64url 编码的指纹与 Microsoft Entra 门户中显示的十六进制指纹不同。快速需要使用 base64url 格式。

第 3 步：在 Microsoft Entra ID 中注册应用程序

无论您使用的是所有站点权限还是，都需要执行此步骤。`Sites.Selected`唯一的区别是您在the section called “配置 API 权限”本节中分配了哪些 API 权限。

注册应用程序

1. 登录 Microsoft Entra 管理中心。
2. 在左侧导航栏中，展开 Entra ID，然后选择应用程序注册。
3. 选择 “新注册”。
4. 对于名称，请输入 `QuickSharePointServiceAuth`。
5. 对于支持的帐户类型，请选择 “仅限此组织目录中的帐户（单租户）”。
6. 将重定向 URI 留空。不需要重定向 URI，因为应用程序使用的是客户端凭证流，而不是交互式登录流程。

7. 选择注册。

记录申请详情

在应用程序概述页面上，记录以下值：

应用程序详细信息

值	位置
应用程序（客户端）ID	显示在 “概述” 页面的 “基本信息” 下。
目录（租户）ID	显示在 “概述” 页面的 “基本信息” 下。

配置 API 权限

添加与您的用例相匹配的权限。从该the section called “Permissions”部分的表格中选择权限。根据您的权限范围（所有网站或 Sites.Selected）以及是否启用 ACL 抓取进行选择。

仅限内容 — 微软 Graph

- `Sites.Read.All`

仅限内容 — SharePoint

- `Sites.Read.All`

ACL 爬行 — Microsoft Graph（附加）

- `Sites.Read.All`
- `User.Read.All`
- `GroupMember.Read.All`

ACL 爬行 — SharePoint

- `Sites.FullControl.All`

> **Note**
>
> `Sites.FullControl.All`是 ACL 抓取所必需的，因为 SharePoint REST API 需要完全控制权限才能读取站点级别和项目级别的权限分配。如果您正在使用`Sites.Selected`，the section called “步骤 3b：授予站点级权限（仅限）Sites.Selected”请参阅，了解备用权限集。

1. 在应用程序注册的左侧导航栏中，选择 API 权限。
2. 选择添加权限。
3. 选择微软 Graph。
4. 选择应用程序权限。
5. 搜索并选择您的用例所需的 Microsoft Graph 权限，然后选择添加权限。
6. 再次选择 “添加权限”。
7. 选择 SharePoint（在微软 API 下）。
8. 选择应用程序权限。
9. 搜索并选择您的用例所需的 SharePoint 权限，然后选择添加权限。

> **Important**
>
> 选择 “应用程序权限” 选项卡，而不是 “委派权限”。 Admin-managed 安装程序使用客户端凭证流程，这需要应用程序权限。

授予管理员同意

1. 在 API 权限页面上，为 [您的组织] 选择授予管理员同意。
2. 出现提示时确认同意。

> **Important**
>
> 应用程序权限需要获得管理员同意。没有它，应用程序就无法访问 SharePoint 数据。

上传证书

1. 在应用程序注册的左侧导航栏中，选择 “证书和机密”。
2. 选择 Certificates (证书) 选项卡。
3. 选择上传证书。
4. 选择您在步骤 2 中生成的`certificate.cer`文件。
5. 选择添加。

> **Note**
>
> Entra 门户以十六进制格式显示证书指纹。这与您在步骤 2 中计算的 base64url 编码指纹不同。在 Quick 中配置知识库时，请使用 base64url 值。

步骤 3b：授予站点级权限（仅限）Sites.Selected

如果您选择`Sites.Selected`作为权限范围，则必须明确授予您的 Amazon Quick Entra 应用程序访问每个 SharePoint网站的权限。这需要一个具有调用 Microsoft Graph API `Sites.FullControl.All` 权限的临时管理员应用程序。

如果您使用的是所有站点权限范围（`Sites.Read.All`或`Sites.FullControl.All`），请跳过此步骤。

获取每个 SharePoint 网站的站点 ID

您需要为要授予访问权限的每个 SharePoint 网站提供站点 ID。要获取站点 ID，请执行以下操作：

1. 在浏览器中，导航到该 SharePoint 站点（例如，`https://`*`yourcompany`*`.sharepoint.com/sites/`*`SiteName`*）。
2. 追加`/_api/site/id`到网址并按回车键。例如：`https://`*`yourcompany`*`.sharepoint.com/sites/`*`SiteName`*`/_api/site/id`
3. 该页面显示包含站点 ID（一个 GUID）的 XML 响应。记录这个值。

对要包含在知识库中的每个站点重复此操作。

创建临时管理员应用程序

管理应用程序仅用于向您的 Amazon Quick 应用程序授予网站级权限。完成此步骤后，您可以将其删除。

1. 在 Microsoft Entra 管理中心中，前往 “应用程序注册”，然后选择 “新注册”。
2. 在 “名称” 中，输入描述性名称，例如。`Quick-SharePoint-PermissionGranter`
3. 对于支持的帐户类型，请选择 “仅限此组织目录中的帐户（单租户）”。
4. 将 “重定向 URI” 留空，然后选择 “注册”。
5. 从 “概述” 页面记录应用程序（客户端）ID。
6. 选择 API 权限，然后选择添加权限。
7. 选择 Microsoft Graph，然后选择应用程序权限。搜索并选择`Sites.FullControl.All`。选择添加权限。
8. 选择 [您的组织] 的 “授予管理员同意” 并确认。
9. 选择 “证书和密钥”，然后选择 “新建客户机密钥”。输入描述，选择到期时间，然后选择添加。
10. 立即记录秘密值。此值仅显示一次。

> **Important**
>
> 复制密钥值，而不是密钥 ID。该值是用于身份验证的较长字符串。

获取访问令牌

使用管理应用程序凭据从 Microsoft Entra 检索 OAuth 令牌。将这些*`placeholder`*值替换为管理应用程序的客户端 ID、密钥值和租户 ID。

macOS 和 Linux (bash)

```
curl -s --location "https://login.microsoftonline.com/TENANT_ID/oauth2/v2.0/token" \
  --header "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
  --data-urlencode "grant_type=client_credentials" \
  --data-urlencode "client_id=ADMIN_APP_CLIENT_ID" \
  --data-urlencode "client_secret=ADMIN_APP_SECRET_VALUE" \
  --data-urlencode "scope=https://graph.microsoft.com/.default"
```

Windows (PowerShell)

```
$tokenResponse = Invoke-RestMethod `
  -Uri "https://login.microsoftonline.com/TENANT_ID/oauth2/v2.0/token" `
  -Method Post `
  -ContentType "application/x-www-form-urlencoded" `
  -Body @{
    grant_type    = "client_credentials"
    client_id     = "ADMIN_APP_CLIENT_ID"
    client_secret = "ADMIN_APP_SECRET_VALUE"
    scope         = "https://graph.microsoft.com/.default"
  }
$adminToken = $tokenResponse.access_token
```

响应中包含一个access_token字段。记录此值以供下一步使用。

授予站点级权限

使用管理员令牌授予您的 Amazon Quick Entra 应用程序fullcontrol访问每个 SharePoint 网站的权限。将这些*placeholder*值替换为步骤 3 中的站点 ID、管理员令牌以及客户端应用程序 ID 和显示名称。

macOS 和 Linux (bash)

```
curl -s --location "https://graph.microsoft.com/v1.0/sites/SITE_ID/permissions" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --header "Authorization: Bearer ADMIN_TOKEN" \
  --data '{
    "roles": ["fullcontrol"],
    "grantedToIdentities": [{
      "application": {
        "id": "CLIENT_APP_ID",
        "displayName": "CLIENT_APP_NAME"
      }
    }]
  }'
```

Windows (PowerShell)

```
$body = @{
    roles = @("fullcontrol")
    grantedToIdentities = @(
        @{
            application = @{
```

```
                id          = "CLIENT_APP_ID"
                displayName = "CLIENT_APP_NAME"
            }
        }
    )
} | ConvertTo-Json -Depth 10

Invoke-RestMethod `
  -Uri "https://graph.microsoft.com/v1.0/sites/SITE_ID/permissions" `
  -Method Post `
  -Headers @{
    "Content-Type"  = "application/json"
    "Authorization" = "Bearer $adminToken"
  } `
  -Body $body
```

成功的响应包括`"roles": ["fullcontrol"]`和`grantedToIdentities`字段中的客户端应用程序 ID。

> **Important**
>
> 对要包含在知识库中的每个 SharePoint 站点重复此命令。将来添加的任何新网站也需要单独授予权限。

清理

在你授予所有必需站点的权限后，你可以从 Microsoft Entra 管理中心删除临时管理应用程序。您授予的站点级权限独立于管理员应用程序仍然有效。

> **Note**
>
> 临时管理应用程序仅在你的本地环境中用于调用 Microsoft Graph API。Amazon Quick 从来没有看到也无法访问管理应用程序或其凭证。创建知识库时，只有客户端应用程序凭证才会提供给 Amazon Quick。

第 4 步：向 Amazon Quick 授予 KMS 密钥的权限

Amazon Quick 需要获得使用 KMS 密钥签署 OAuth 断言的权限。您可以通过 Amazon Quick 管理控制台授予此权限。

> **Note**
>
> 此步骤需要 Amazon Quick 管理员访问权限（管理员专业版角色）。如果您不是管理员，请您的 Amazon Quick 管理员使用步骤 1 中的 KMS 密钥 ARN 完成此步骤。

> **Important**
>
> 如果您的组织管理自己的 Amazon Quick IAM 服务角色，则以下控制台步骤可能不适用。相反，请确保该角色拥有步骤 1 中的 KMS 密钥 ARN 的`kms:Sign`权限。

1. 在 Amazon Quick 中，从左侧导航窗格中选择管理账户。
2. 在 “权限” 下，选择Amazon 资源。
3. 在 Amazon 资源页面上，滚动到Amazon 密钥管理服务并选中复选框。
4. 选择 “选择密钥”。
5. 在选择 KMS 密钥对话框中，输入您在步骤 1 中记录的 KMS 密钥 ARN，然后选择添加。
6. 密钥 ARN 出现在列表中。选择结束。
7. 选择 Amazon 资源页面底部的保存。

后续步骤

完成设置后，在 Amazon Quick 中创建 SharePoint 在线知识库连接。有关说明，请参阅the section called “创建知识库”。

在 Amazon Quick 中创建知识库

完成服务凭证设置后，在 Amazon Quick 中创建知识库并提供凭证。任何企业用户都可以完成此步骤。不需要 Amazon Quick 管理员访问权限。

您需要从中获得以下值the section called “设置服务凭证”。如果管理员代表您完成了设置，请先收集以下值，然后再继续：

- KMS 密钥 ARN（来自步骤 1）
- base64url 格式的证书指纹（来自步骤 2）
- 输入应用程序（客户端）ID（来自步骤 3）
- 目录（租户）ID（来自步骤 3）

- SharePoint 域名网址（来自你的微软 365 租户）

导航到知识

1. 在 Amazon Quick 中，从左侧导航窗格中选择 “知识”。
2. 在 “设置新知识库” 下，找到 Microsoft O SharePoint nlin e，然后选择 “添加” 图标。

选择服务凭证身份验证

创建 SharePoint 知识库向导在 “身份验证方法” 步骤中打开。选择是否具有管理员访问权限？ 使用服务凭证连接，启用文档级访问控制。

如果您之前使用服务凭据创建了知识库，则会出现 “已连接帐户” 下拉列表，并预先选择了您最近的连接。选择现有连接时， SharePoint 域、租户 ID 和客户端 ID 将显示在下拉列表下方以供验证。您可以使用现有连接或选择 + 添加帐户来输入新的服务凭证。

输入服务凭证

选择 + 添加账户后，填写以下字段：

服务凭证表

字段	说明	示例
连接名称	此 SharePoint 连接的描述性名称。在为 future 知识库选择连接时，你会看到这个名字。	SharePoint 制作
SharePoint 域	您组织的 SharePoint 在线域名。	`https://contoso.sharepoint.com`
租户编号	微软 Entra (Azure AD) 租户标识符。	`34567890-1234-1234-1234-123456789012`
客户端 ID	来自您的 Entra 应用程序注册的应用程序（客户端）ID。	`12345678-1234-4321-4321-210987654321`

字段	说明	示例
KMS 密钥 ARN	Amazon KMS 非对称签名密钥的 ARN。	`arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/my-key-id`
证书指纹	上传到 Entra 的证书的 base64url 编码 SHA-1 指纹。	`abc123DEF456ghi789EXAMPLE`

填写每个字段，然后选择 “下一步”。

> **Tip**
>
> 为连接指定一个可识别的名称。当您创建 future 知识库时，此名称会显示在 “已连接帐户” 下拉列表中。

选择内容

为您的知识库输入名称和可选描述。

SharePoint 网站网址

输入要同步的 SharePoint 网站或子网站的 URL，例如`https://contoso.sharepoint.com/sites/finance`。输入一个或多个以逗号分隔的网站 URL，然后选择 “添加网站”。请勿在此处添加文件或文件夹 URL。

您最多可以在SharePoint 网站网址和特定 SharePoint 路径中添加总共350个条目。

特定 SharePoint 路径（可选）

输入 SharePoint 网站内特定文件夹、文件、列表、库或页面的路径。输入一个或多个以逗号分隔的路径，然后选择添加路径。350 个条目限制与SharePoint 网站网址共享。

如果已在站点 URL 下添加SharePoint 网站，则该网站的所有内容都将同步。从同一站点添加单个项目不会限制同步的内容。

> **Important**
>
> 不要使用浏览器 URL 作为路径。要获得正确的路径，请导航到中的项目 SharePoint，选择三点菜单 (...)，选择 “详细信息”，然后滚动到 “路径” 并选择 “复制”。

路径示例：

- 文件夹：`https://contoso.sharepoint.com/sites/finance/Shared%20Documents/Reports/Q1`
- `https://contoso.sharepoint.com/sites/finance/Shared%20Documents/Reports/Q1/data.docx` 文件：

添加内容后，选择 “下一步”。

> **Tip**
>
> Entra 应用程序注册必须可以访问每个网站的网址和路径。如果您正在使用`Sites.Selected`，请确保已授予每个站点的权限。有关更多信息，请参阅 the section called “步骤 3b：授予站点级权限（仅限）Sites.Selected”。

配置其他设置

在向导的最后一步中，您可以为知识库配置可选设置。

ACL 管理

访问控制列表 (ACL) 管理为您的 SharePoint 知识库启用文档级访问控制。启用后，Amazon Quick 会同步每次抓取 SharePoint 期间的权限元数据。在查询时，Quick 会将此元数据与实时访问检查一起使用。此检查可确保用户只能看到他们可以访问的文档中的答案 SharePoint。

默认情况下，ACL 管理处于未选中状态（禁用）。要启用，请选中 “使用 ACL 控制文档访问权限” 复选框。

启用 ACL 管理后，控制台会显示一条注释，即实时访问验证可能需要管理员一次性同意。如果你是 Microsoft 365 管理员，请选择 “授予管理员同意” 链接以直接授予同意。如果你不是管理员，请向你的 Microsoft 365 管理员征得同意。有关管理员同意的更多信息，请参阅the section called “管理员同意”。

> **Important**
>
> 创建知识库后，无法更改 ACL 管理。此设置是不可变的。如果需要更改此设置，则必须创建新的知识库。在创建知识库之前，请仔细规划 ACL 要求。

> **Note**
>
> 如果您启用 ACL 管理，请确保您的 Entra 应用程序具有 ACL 权限集（`User.Read.AllGroupMember.Read.All`在 Graph `Sites.FullControl.All` 上等 SharePoint）。如果没有这些，知识库创建可能会成功，但是 ACL 强制在同步期间会失败。

按日期筛选内容

根据文档的上次修改日期限制搜索哪些文档。 SharePoint开始日期默认为今天之前一年。您可以更改或清除开始日期，也可以选择设置结束日期。

Multi-media 内容、文件大小和文件模式

- 文档中的视觉内容-从支持的文档格式中提取和索引可视元素。默认情况下启用。
- 音频文件-对音频文件进行转录和索引。
- 视频文件-对视频文件进行转录和索引。

> **Note**
>
> 启用音频和视频索引会增加同步时间和存储使用量。只有当您的 SharePoint内容包含相关媒体文件时，才启用这些选项。

选择 “创建” 以创建知识库。

初始同步

选择 “创建” 后，您将返回到知识库列表页面。知识库可能需要几分钟才能完成配置。创建完成后，将自动触发初始同步。您无需手动启动它。

Document-level 访问控制

Admin-managed SharePoint 知识库可以选择支持文档级访问控制。启用后，Amazon Quick 将在每次抓取 SharePoint 期间同步访问控制列表 (ACL)。系统会在查询时验证每个用户的权限，因此用户只能看到他们有权访问的文档中的 SharePoint答案。

工作原理

当用户查询使用管理员管理的 SharePoint 知识库且启用 ACL 管理的 Amazon Quick 代理时，系统会分两个阶段实施访问控制：

1. Pre-retrieval 筛选 — Amazon Quick 对向量索引执行语义搜索，以找到最相关的文档段落。系统会应用上次爬网 SharePoint 时同步的访问控制列表。这将生成一套初步的候选人文件。
2. Real-time 验证 — 系统通过检查查询用户的当前访问权限来实时验证候选文档。 SharePoint响应中仅包含用户当前有权访问的文档。

这种两阶段方法提供了文档级访问控制，即使 SharePoint 权限在两次同步之间发生变化，该控制也能保持最新状态。

启用 ACL 管理

ACL 管理是在知识库创建期间在 “其他设置” 步骤中配置的。选中 “使用 ACL 控制文档访问权限” 复选框将其启用。

> **Important**
>
> 创建知识库后，无法更改 ACL 管理。如果需要更改此设置，则必须创建新的知识库。

要启用 ACL 管理，您的 Entra 应用程序注册必须具有以下权限：

- `User.Read.All`还有`GroupMember.Read.All`在微软 Graph 上。
- `Sites.FullControl.All`在 SharePoint 资源上，或者授予每个站点`Sites.Selected`的权限。

有关 ACL 最佳实践的更多信息，请参阅the section called “知识库中管理 ACL 的最佳实践”。

Real-time 访问验证

实时验证阶段使用由 Amazon Quick 自动管理的委托 OAuth 流程。Quick 专门为此目的创建和管理一个单独的 Microsoft Entra 应用程序。此应用程序不需要客户配置。它不同于您在设置期间创建的管理员管理的应用程序注册和任何用户管理的 OAuth 应用程序。

1. 用户在快速聊天助手中提问。
2. 如果答案涉及 ACL-enabled知识库中的 SharePoint 内容，Quick 会提示用户登录 SharePoint。
3. 用户登录并接受 Microsoft 同意对话框（如果未获得管理员同意）。
4. Quick 使用用户的委托令牌实时验证对每个候选文档的访问权限。
5. 响应中仅包含用户当前有权访问的文档。 SharePoint

登录是一次性步骤。委托的凭证使用刷新令牌，持续时间约为 90 天。

委托权限

实时 ACL 应用程序请求以下委托权限：

Real-time ACL — 委派权限

权限	Scope	用途
阅读所有网站集中的项目	`Sites.Read.All`	验证用户对 SharePoint 网站内容的访问权限。
阅读你的文件	`Files.Read.All`	验证用户对特定文件的访问权限。
查看您的基本个人资料	`User.Read`	识别已登录的用户。
保持对您授予访问权限的数据的访问权限	`offline_access`	刷新令牌，这样用户就无需频繁地重新进行身份验证。

管理员同意

实时 ACL 检查使用单独的 Microsoft Entra 应用程序，与用户管理的设置或管理员管理的应用程序注册中使用的应用程序不同。如果您的组织需要管理员同意，则管理员必须为每个应用程序单独授予同意。

当您在知识库创建期间启用 ACL 管理时，Amazon Quick 控制台会提供授予管理员同意的直接链接。此链接适用于实时 ACL 应用程序。如果你是 Microsoft 365 管理员，则可以直接从控制台授予同意。否则，请与您的管理员共享该链接。

如果未获得管理员同意，则每位用户都会在第一次查询 SharePoint 内容时看到同意对话框。接受后，他们将在大约 90 天内不会再收到提示。

有关通过同意对话框或 Microsoft Entra 管理中心授予管理员同意的详细说明，请参阅the section called “授予全组织管理员同意”。

后续步骤

有关 ACL 最佳实践的更多信息，请参阅the section called “知识库中管理 ACL 的最佳实践”。有关创建管理员管理的 SharePoint 知识库的信息，请参阅。the section called “Admin-managed 设置”

管理管理员管理的连接并对其进行故障排除

要编辑、共享或删除您的集成，请参阅the section called “管理现有集成”。

- 无法访问 KMS 密钥-验证 KMS 密钥 ARN 和区域。确认已在 Amazon Quick 管理控制台的 “管理账户、Amazon 资源、Amazon 密钥管理服务” 下添加 KMS 密钥。确认密钥已启用且尚未计划删除。Multi-Region 目前不支持密钥。
- 证书验证失败-使用证书生成步骤中的 base64url 编码 SHA-1 值验证指纹。确保上传到 Entra 的证书尚未过期。
- 未强制执行 ACL — 确认 Entra 应用程序已`User.Read.AllGroupMember.Read.All`在 Microsoft Graph 上使用。对于 SharePoint 资源，请确认应用程序有`Sites.FullControl.All`。如果使用`Sites.Selected`，请确认已为知识库中的每个站点授予每个站点的权限。 Re-run 修复权限后进行完全同步。有关验证文档访问权限的更多信息，请参阅the section called “检查文档访问权限（ACL 验证）”。
- 未抓取任何项目-同步已完成，但未为任何文档编制索引。这通常表示存在权限问题。验证 Entra 应用程序是否具有适用于您的权限范围的正确 API 权限。如果使用`Sites.Selected`，请确认已为知识库中包含的每个站点授予每个站点的权限（请参阅the section called “步骤 3b：授予站点级权限（仅限）Sites.Selected”）。还要验证这些 SharePoint 网站是否包含内容并且可以访问。
- 新网站未被抓取 (Sites.Selected) — 如果您在知识库中添加了新的网站网址，但该网站的内容未被编入索引，则可能缺少 Microsoft Graph API 权限授权。确认您已为新网站申请了资助。每个网站在使用时都需要单独的授权`Sites.Selected`。有关更多信息，请参阅 the section called “授予站点级权限”。

- 未返回任何结果的特定路径-请确认您使用的是 SharePoint 路径，而不是浏览器 URL。要获取正确的路径，请导航到中的项目 SharePoint，选择 “更多选项” 菜单 (‹)，选择 “详细信息”，然后滚动到 “路径” 并选择 “复制”。还要验证路径是否仍然存在且未被重命名或移入 SharePoint。
- 证书到期后同步失败 — 如果共享相同数据源连接的多个知识库同步失败，则上传到 Entra 的证书可能已过期。生成新证书（请参阅the section called “步骤 2：生成自签名证书”），将其上传到 Entra 应用程序注册处，然后更新连接详细信息。如果原始创建者不在场，Amazon Quick 管理员可以通过 “管理资产” 重新分配数据源所有权。有关更多信息，请参阅 the section called “共享数据源连接”。
- 没有来自 ACL-enabled 知识库的结果 — 如果用户在启用 ACL 管理的知识库中未收到任何结果，则可能未获得对实时 ACL 应用程序的管理员同意。您的租户也可能阻止用户同意。启用 ACL 管理后，使用 Amazon Quick 控制台中提供的链接授予管理员同意，或参见the section called “管理员同意”。
- 跳过文档并显示 “文件没有 ACL” 错误 — 如果同步报告显示的项目状态为 “已跳过”，错误类型为 VALIDATION_ERROR，并显示消息 “文件没有 ACL 而 CrawlaCL 为真，正在跳过摄取”，则 Entra 应用程序注册缺少所需的 ACL 权限。验证该应用程序是否具有适合您的设置的正确权限。有关所需的权限，请参阅the section called “Permissions”。

有关其他疑难解答，包括同步监控、报告和 ACL 验证，请参阅the section called “问题排查”。

故障排除 SharePoint 知识库

使用本节来诊断和解决 SharePoint 知识库集成的常见问题。

Sign-in 用户管理的设置出错

User-managed 设置登录错误

问题	原因	解决方案
登录时出现 “需要管理员批准” 错误	您的租户限制用户对第三方应用程序的同意。	请全球管理员授予管理员同意。有关更多信息，请参阅 the section called “微软 365 的管理员同意”。
Sign-in 窗口在未完成的情况下关闭	浏览器弹出窗口拦截器或 Cookie 设置。	允许来自 Amazon Quick 域的弹出窗口，并确保启用第三方 Cookie。
“AADSTS65004：用户拒绝同意”	用户在同意对话框中选择了取消或拒绝。	重试登录并在同意对话框中选择 “接受”。

使用用户管理的设置刷新令牌

User-managed 安装程序使用`offline_access`作用域来获取刷新令牌。委派证书的有效期约为 90 天。如果刷新令牌过期或被撤销（例如，通过密码更改、会话撤消或管理员操作），则同步将失败，您需要重新进行身份验证。

要重新验证，请执行以下操作：

1. 在 Amazon Quick 中导航至知识库列表页面。
2. 找到需要刷新的知识库。在操作列中，选择三点菜单，然后选择编辑集成。
3. 将打开 “编辑集成” 对话框。您可以选择更新集成名称。
4. 选择 “保存并重新验证”。
5. 微软登录窗口打开。使用最初用于创建集成的相同凭据完成登录流程。

> **Important**
>
> 重新进行身份验证时，请使用在最初设置期间使用的相同 Microsoft 365 帐户登录。使用不同的凭据可能会导致连接的资源出现问题。新账户的 SharePoint 权限可能与原始账户不同。

常见错误

常见 SharePoint 知识库错误

问题	原因	解决方案
无法访问 KMS 密钥	KMS 密钥 ARN 不正确，密钥在指定区域中不存在，或者未在 Amazon Quick 管理控制台中添加 KMS 密钥。	验证 KMS 密钥 ARN 和区域。确认已在 “管理账户、Amazon 资源、密钥管理服务” 下添加 KMS Amazon 密钥。确认密钥已启用且尚未计划删除。 Multi-Region 不支持密钥。
租户 ID 无效	租户 ID 格式错误或与有效的 Entra 租户不匹配。	直接从 Entra 管理中心复制租户 ID：Microsoft Entra ID，概述。
客户端 ID 无效	客户端 ID 不正确或应用程序注册不存在。	从 “应用程序注册”、“您的应用程序”、“概述” 中复制应用程序（客户端）ID。

问题	原因	解决方案
证书验证失败	指纹与 Entra 中的证书不匹配，或者证书已过期。	使用证书生成步骤中的 base64url 编码 SHA-1 值验证指纹。确保证书未过期。
无法连接到 SharePoint	一个或多个凭据不正确，或者 Entra 应用程序缺少所需的 API 权限或管理员同意。	查看所有字段值。确认 Entra 应用程序具有正确的 API 权限并且已获得管理员同意。
使用用户管理的设置加载文件选择器时出错	文件选取器无法 SharePoint 代表登录用户与建立连接。	关闭错误消息，然后再次选择添加内容重试。如果错误仍然存在，请关闭创建对话框，重新打开流程，然后重新 SharePoint 登录。

检查文档访问权限（ACL 验证）

如果您启用了 ACL 管理，则可以在同步报告中使用权限检查器验证单个项目的文档级访问控制。有关详细说明，请参阅the section called “检查文档访问权限（ACL 验证）”。

如果您看到某个 SharePoint 文档的 “未找到访问控制列表”：

- 验证在知识库的其他设置中已选中 “启用 ACL 管理”。
- 确认 Entra 应用程序`GroupMember.Read.All`在 Microsoft Graph 上有`User.Read.All`。
- 确认 Entra 应用程序在 SharePoint 资源`Sites.FullControl.All`上有（或授予每个站点`Sites.Selected`的权限）。
- Re-run 修复权限后进行完全同步。

同步监控和报告

有关同步计划、同步活动、同步报告、筛选项目和下载报告的详细信息，请参阅the section called “同步报告和可观察性”。

> **Tip**
>
> 要触发按需同步，请在知识库详细信息页面上选择立即同步。

后续步骤

解决问题后，通过运行同步来验证您的修复程序。有关同步监控的更多信息，请参阅the section called “同步报告和可观察性”。

Microsoft Teams 集成

使用 Microsoft Teams 操作连接器通过自然语言直接在 Amazon Quick 中发送消息、管理频道、安排会议和管理团队协作。

Amazon Quick 支持微软 Teams 的多种身份验证方法。选择最适合您组织安全要求的方法。

- 默认 OAuth 应用程序-使用 Amazon由托管的 OAuth 应用程序。无需其他凭证。用户直接使用自己的 Microsoft 帐户进行身份验证。
- 自定义 OAuth 应用程序 — 使用在 Microsoft Entra 中注册的客户管理应用程序。此选项可让您的组织完全控制 OAuth 配置。用户代表登录用户进行身份验证（委派权限）。
- Service-to-Service OAuth-使用客户端凭据进行服务器到服务器的身份验证，无需用户交互（应用程序权限）。适用于自动化工作流程。

有关 Amazon Quick 支持的身份验证方法的更多信息，请参阅the section called “身份验证方法”。

开始前的准备工作

在设置集成之前，请确保您具备以下条件。

- 一个拥有 Teams 访问权限的微软 365 账户。
- 对于自定义 OAuth 应用程序或 Service-to-Service OAuth：至少具有应用程序开发者权限即可访问微软网站上的微软 Entra 管理中心。
- 有关订阅要求，请参阅the section called “在控制台中设置集成”。

配置微软 Entra

如果您使用的是默认 OAuth 应用程序身份验证，请跳过本节并继续。the section called “在 Amazon Quick 中设置连接器”

在配置 Amazon Quick 之前，请在 Microsoft Entra 中创建应用程序注册。在移至 Amazon Quick 控制台之前，请在 Entra 中完成以下所有步骤。

有关应用程序注册的更多信息，请参阅 Microsoft 文档中的向 Microsoft 身份平台注册应用程序。

注册应用程序

1. 打开微软 Entra 管理中心。
2. 在左侧导航栏中，选择 Entra ID，然后选择应用程序注册。
3. 选择 “新注册”。
4. 在名称中，输入集成的描述性名称。
5. 对于支持的帐户类型，请选择 “仅限此组织目录中的帐户”。
6. 对于重定向 URI，选择 Web 并输入`https://{region}.quicksight.aws.amazon.com/sn/oauthcallback`。`{region}`替换为部署您的 Amazon Quick 实例的 Amazon 区域。
7. 选择注册。
8. 在概述页面上，复制应用程序（客户端）ID 和目录（租户）ID。您需要这些值才能进行 Amazon Quick 配置。

创建客户机密钥

Amazon Quick 需要一个客户端密钥才能通过 Microsoft Entra 进行身份验证。此密钥充当应用程序注册的密码。

1. 从您的应用程序注册中，选择 “证书和机密”。
2. 选择 “新建客户机密钥”。
3. 输入描述并选择到期时间。
4. 选择添加。
5. 立即复制该值。此值仅显示一次。

> **Important**
>
> 复制密钥值，而不是密钥 ID。该值是用于身份验证的较长字符串。

配置 API 权限

Microsoft Graph 为此集成支持两种权限类型。委托权限允许应用程序代表登录用户执行操作。应用程序权限允许应用程序在没有登录用户的情况下运行。有关更多信息，请参阅微软文档中的微软 Graph 权限概述。

1. 在您的应用程序注册中，选择 API 权限。
2. 选择 “添加权限”，然后选择 Microsoft Graph。
3. 根据您的身份验证方法选择 “委派权限” 或 “应用程序权限”，然后从下表中添加相应权限。
4. 选择 “授予管理员同意 [您的租户名称] 以批准权限。

对于用户身份验证（委托权限）：

在您的 Entra 应用程序注册中添加以下内容作为委托权限。有关完整权限参考，请参阅微软文档中的微软 Graph 权限参考。

团队操作集成-委托权限

权限	说明
Calendars.ReadWrite	允许该应用程序代表登录用户在用户日历中读取和写入事件。
Channel.Create	允许该应用代表登录用户在任何团队中创建频道。
Channel.ReadBasic.All	允许该应用代表登录用户读取频道名称和描述。
ChannelMessage.Read.All	允许该应用代表登录用户阅读所有频道消息。
ChannelMessage.ReadWrite	允许该应用代表登录用户读取、发送、更新和删除频道中的消息。
ChannelMessage.Send	允许该应用代表登录用户在频道中发送消息。
ChannelSettings.ReadWrite.All	允许该应用代表登录用户读取和写入所有频道的设置。
Chat.Create	允许该应用代表登录用户创建聊天。
Chat.ReadWrite	允许该应用程序读取和写入登录用户的聊天消息。
ChatMessage.Send	允许该应用程序代表登录用户发送聊天消息。
Files.Read	允许该应用程序读取已登录用户的文件。

权限	说明
offline_access	允许应用程序刷新访问令牌，而无需用户再次登录。这减少了用户需要重新进行身份验证的频率。
OnlineMeetingRecording.Read.All	允许该应用程序代表登录用户读取在线会议的所有录音。
OnlineMeetings.ReadWrite	允许该应用程序代表登录用户阅读和创建在线会议。
OnlineMeetingTranscript.Read.All	允许该应用程序代表登录用户阅读在线会议的所有记录。
People.Read	允许该应用读取与登录用户相关的人员列表。
Presence.ReadWrite	允许应用程序读取和写入已登录用户的在线状态信息。
Sites.Read.All	允许该应用程序代表登录用户读取所有网站集中的文档和列出所有网站集中的项目。
Team.Create	允许该应用程序代表登录用户创建团队。
Team.ReadBasic.All	允许该应用代表登录用户读取团队的名称和描述。
TeamMember.ReadWrite.All	允许该应用程序代表登录用户在所有团队中添加和移除成员。
User.Read	允许该应用读取已登录用户的个人资料。
User.Read.All	允许该应用程序代表登录用户读取所有用户的完整个人资料属性。
User.ReadBasic.All	允许该应用程序代表登录用户读取所有用户的一组基本个人资料属性。

对于服务身份验证（应用程序权限）：

在您的 Entra 应用程序注册中添加以下内容作为应用程序权限。

团队操作集成 — 应用程序权限

权限	说明
Chat.Read.All	允许该应用程序无需登录用户即可阅读组织中的所有聊天消息。
Chat.Send	允许该应用程序在没有登录用户的情况下发送聊天消息。
Team.ReadBasic.All	允许该应用程序在没有登录用户的情况下读取所有团队的名称和描述。
Channel.ReadBasic.All	允许该应用无需登录用户即可阅读所有频道名称和描述。
ChannelMessage.Read.All	允许该应用无需登录用户即可阅读所有频道消息。
ChannelMessage.Send	允许该应用在没有登录用户的情况下向任何频道发送消息。
ChannelMember.ReadWrite.All	允许该应用程序在没有登录用户的情况下在所有频道中添加和移除成员。
TeamMember.ReadWrite.All	允许该应用程序在没有登录用户的情况下从所有团队中添加和移除成员。
User.Read.All	允许该应用程序在没有登录用户的情况下读取所有用户的完整个人资料属性。
OnlineMeetingTranscript.Read.All	允许该应用程序无需登录用户即可阅读在线会议的所有记录。

Important

使用服务身份验证时，所有操作都以服务帐号的身份执行。任何有权访问此集成的用户都可以在服务帐号可以访问的所有团队和渠道中执行操作。根据贵组织的安全要求适当确定应用程序权限的范围。

记录您的凭证

在离开 Microsoft Entra 管理中心之前，请确认你有以下值。您需要它们来配置 Amazon Quick。

来自微软 Entra 的必需凭证

值	在哪里可以找到它
应用程序（客户端）ID	应用程序注册概述页面
目录（租户）ID	应用程序注册概述页面
客户端密钥值	证书和密钥页面

在 Amazon Quick 中设置连接器

从 “可用” 选项卡连接

如果要使用默认 OAuth 应用程序身份验证，则无需额外配置即可直接从 “可用” 选项卡进行连接。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。
2. 在 “可用” 选项卡上，找到 MSteams，然后选择 Connect。
3. 完成 Microsoft 登录流程并授予所请求的权限。

要改为使用自定义 OAuth 应用程序或 Service-to-Service OAuth 配置连接器，请使用为团队创建选项卡，如下所述。

从 “为你的团队创建” 选项卡创建

完成所有必需的 Entra 配置后，请在 Amazon Quick 中创建连接器。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。
2. 选择 “为你的团队创建” 选项卡。
3. 找到并选择 Microsoft Team s。

> **Note**
>
> 如果 Microsoft Teams 连接器已经存在，则会出现一个包含你现有连接器的对话框。要使用现有的连接器，请选择它。要创建新的，请选择 “否，新建”。

4. 输入连接器的名称。（可选）选择 + 添加描述以添加描述。
5. 在 “连接类型” 中，选择 “公共网络”。
6. 对于 OAuth 配置，请选择以下身份验证方法之一并配置必填字段。

   a. 对于默认 OAuth 应用程序：

      无需其他凭证。选择下一步以继续。

   b. 对于自定义 OAuth 应用程序（使用委派权限进行用户身份验证），请配置以下字段：

      - 基本网址（可选）— 微软 Graph API 基本网址。示例：`https://graph.microsoft.com/v1.0`
      - 客户端 ID — 来自您的 Entra 应用程序注册的应用程序（客户端）ID。
      - 客户端密钥 — 来自您的 Entra 应用程序注册的客户端密钥值。
      - 令牌网址-令牌端点。示例：`https://login.microsoftonline.com/{tenant-id}/oauth2/v2.0/token`
      - 授权 URL-授权端点。示例：`https://login.microsoftonline.com/{tenant-id}/oauth2/v2.0/authorize`
      - 重定向 URL — Pre-filled 使用 Amazon 快速回传网址。

   c. 对于 Service-to-ServiceOAuth（使用应用程序权限进行服务身份验证），请配置以下字段：

      - 基本网址（可选）— 微软 Graph API 基本网址。示例：`https://graph.microsoft.com/v1.0`
      - 客户端 ID — 来自您的 Entra 应用程序注册的应用程序（客户端）ID。
      - 客户端密钥 — 来自您的 Entra 应用程序注册的客户端密钥值。
      - 令牌网址-令牌端点。示例：`https://login.microsoftonline.com/{tenant-id}/oauth2/v2.0/token`

      > **Note**
      >
      > 客户凭证令牌请求的范围 (`https://graph.microsoft.com/.default`) 由 Amazon Quick 自动设置。您无需手动对其进行配置。

7. 选择下一步。
8. 如果您选择默认 OAuth 应用程序或自定义 OAuth 应用程序，则会打开微软授权窗口。查看请求的权限，然后选择 “接受”。

如果您看到错误而不是同意对话框，则您的组织可能会限制第三方应用程序的访问权限。请参阅the section called “微软 365 的管理员同意”。

9. 在“查看”页面上，查看连接器的可用操作。选择下一步。
10. 在“发布”页面上，选择谁可以访问连接器。您可以为组织中的所有人启用访问权限，也可以搜索特定的团队或群组。
11. 选择发布。

可用操作

设置集成后，可以执行以下操作。

微软 Teams 的可用操作

类别	处理建议	说明
Chats	列出聊天记录	查看您的聊天对话。
Chats	创建聊天	开始新的聊天对话。
Chats	发送聊天消息	在聊天中发送消息。
团队	列出球队	查看您加入的团队。
团队	列出团队成员	查看团队成员。
团队	添加团队成员	向团队添加成员。
渠道	列出频道	查看团队中的频道。
渠道	创建频道	在团队中创建一个新频道。
渠道	列出频道消息	查看频道中的消息。
渠道	发送频道消息	向频道发布消息。
渠道	列出频道成员	查看频道的成员。
渠道	添加频道成员	向频道添加成员。
Users	列出 用户	查看组织中的用户。

类别	处理建议	说明
会议	列出在线会议	查看您已安排的在线会议。
会议	创建在线会议	安排新的在线会议。
会议	列出会议记录	查看会议记录。
日历	列出日历活动	在日历上查看活动。
日历	创建日历活动	创建新的日历活动。

管理和故障排除

要编辑、共享或删除您的集成，请参阅the section called “管理现有集成”。

身份验证问题

- 应用程序注册不正确-验证 Microsoft Entra 中的应用程序注册是否包含所需的 API 权限，并且已授予管理员同意。
- 客户端密钥已过期 — 在 “证书和密钥” 中检查客户端密钥是否已过期，并在需要时生成一个新的密钥。
- 不正确的重定向 URI — 验证 Microsoft Entra 中的重定向 URI 是否匹配`https://{region}.quicksight.aws.amazon.com/sn/oauthcallback`。

常见错误消息

- **`Access denied. You do not have permission to perform this action`**— 经过身份验证的用户没有所需的权限。请联系您的管理员以验证并授予相应的权限。
- **`AADSTS50020: User account from identity provider does not exist in tenant`**— 用户帐户未在正确的 Microsoft Entra 租户中配置。验证租户中是否存在与应用程序注册中的目录（租户）ID 相匹配的用户帐户。

微软 365 的管理员同意

当您使用默认 OAuth 应用程序身份验证方法时，Amazon Quick 使用 Amazon托管应用程序代表登录用户访问 Microsoft Teams。大多数用户无需任何额外步骤即可完成设置。但是，如果你的 Microsoft 365 租户限制了第三方应用程序的访问权限，则用户必须先授予一次性同意，然后才能进行连接。

如果您在连接器设置期间登录时看到错误，则您的组织可能会限制第三方应用程序的访问权限。与你的微软 365 管理员共享以下信息：

- 怎么做：授予管理员对 Amazon Quick Microsoft Teams 集成应用程序的同意。
- 原因：Amazon Quick 需要授权访问团队频道、聊天、会议和日历数据，才能代表用户执行操作。

管理员可以通过以下方式之一授予同意：

- 通过同意对话框 — 全局管理员或特权角色管理员启动连接器设置流程。在 Microsoft 登录对话框中，他们选中 “代表你的组织同意” 复选框并选择 “接受”。
- 通过微软 Entra 管理中心 — 登录微软网站上的微软 Entra 管理中心。选择 “企业应用程序”，找到 Amazon Quick 应用程序，选择 “权限”，然后选择 “授予管理员同意” *Your Organization*。

获得同意后，组织中的任何用户都可以在不被提示个人同意的情况下进行连接。

> **Note**
>
> 要检查您的租户是否限制用户同意，请转到 Microsoft Entra 管理中心，然后选择企业应用程序、同意和权限、用户同意设置。如果设置为 “不允许用户同意”，则必须先征得管理员同意，然后用户才能使用连接器。

模型上下文协议 (MCP) 集成

模型上下文协议 (MCP) 是一种开放标准，它定义了 AI 应用程序如何与外部工具和数据源通信。MCP 使用客户端-服务器架构。AI 应用程序充当连接到 MCP 服务器的客户端。每个 MCP 服务器都公开了一组工具。这些工具是结构化操作，AI 应用程序可以调用这些操作来执行任务，例如查询数据库、调用 API 或与第三方服务交互。

通过在 Amazon Quick 中集成 MCP，您可以连接到远程 MCP 服务器，这样您的 AI 助手就可以使用这些服务器提供的工具。例如，您可以连接到提供项目管理系统访问权限的 MCP 服务器。此连接允许助

手在对话中创建工单、查找问题或更新状态。由于 MCP 是一种开放标准，因此您可以连接到任何兼容的服务器，而无需为每个工具构建自定义集成。

您可以连接到可通过公共互联网访问的 MCP 服务器。您还可以使用 Amazon Quick VPC 连接连接到可从您 Amazon 账户中的虚拟私有云 (VPC) 访问的私有 MCP 服务器。MCP 服务器可以位于 VPC 中，也可以位于可通过对等互连或传输网关访问的另一个 VPC 中，或者可通过 Direc Amazon t Connect 或 VPN 访问本地。有关在 Amazon Quick 中创建 VPC 连接的信息，请参阅在 Amazon Quick Sight 中配置 VPC 连接。

> **Important**
>
> 当您通过 VPC 连接连接到私有 MCP 服务器时，MCP 服务器使用的 OAuth 终端节点必须可通过公共互联网访问。这适用于用户身份验证（授权和令牌端点）和服务身份验证（令牌端点）。不支持私有 OAuth 提供商。还支持不需要身份验证的 MCP 服务器。

支持的功能

MCP 集成在 Amazon Quick 中将 MCP 服务器工具注册为操作。

动作连接器

MCP 服务器公开的每个工具都注册为你的 AI 助手可以在对话期间调用的操作。该集成通过使用代码交换证明密钥 (PKCE) 和 S256 质询方法和资源指示器 (RFC 8707) 将访问令牌绑定到特定 MCP 服务器来保护这些连接。

开始前的准备工作

在设置 MCP 集成之前，请确保具备以下条件：

- 具有适当访问权限的 MCP 服务器端点。
- MCP 服务器的身份验证凭证（如果需要）。有关更多信息，请参阅 the section called “准备 MCP 服务器设置和身份验证”。
- 亚马逊快捷企业版订阅。
- 如果您要连接私有 MCP 服务器，则是可以访问 MCP 服务器的有效的 Amazon Quick VPC 连接。有关更多信息，请参阅 在 Amazon Quick Sight 中配置 VPC 连接。

> **Note**
>
> MCP 集成仅支持远程服务器。HTTP 流媒体优先于 Server-Sent 事件 (SSE)。不支持本地 stdio 连接。

准备 MCP 服务器设置和身份验证

当您连接到 MCP 服务器时，Amazon Quick 会使用 OAuth 2.0 受保护的资源元数据 (RFC 9728) 来自动发现授权服务器信息。客户端向 MCP 服务器发送未经身份验证的初始请求。如果服务器以 401 状态进行响应，其中包含带有 `resource_metadata` URL 的`WWW-Authenticate`标头，则 Amazon Quick 会使用该网址来获取元数据文档。如果标头不存在，则 Amazon Quick 会回退到服务器根目录下的众所周知的 URI。

如果授权服务器支持动态客户端注册 (DCR)，则 Amazon Quick 会使用`registration_endpoint`从授权服务器元数据中发现的内容自动进行自我注册。无需手动配置凭证。Amazon Quick 支持机密和公共客户流程。无论您选择哪种身份验证方法，都适用 DCR。

如果授权服务器不支持 DCR，则必须手动提供凭据。选择符合您的 MCP 服务器要求的身份验证方法。

用户身份验证 (OAuth)

从 MCP 服务器配置中收集以下信息：

- 客户端 ID — OAuth 客户端 ID。
- 公共 OAuth 客户端（可选）-如果您的 OAuth 应用程序使用公共客户端配置（无客户端密钥），请选中此复选框。
- 客户端密钥-OAuth 客户端密钥。
- 令牌网址-OAuth 令牌端点。
- 授权网址-OAuth 授权端点。
- 重定向网址-OAuth 重定向网址。

> **Note**
>
> 如果您的 MCP 服务器的 OAuth 应用程序不使用客户端密钥，请选择公共 OAuth 客户端。对于仅依赖 PKCE 进行安全的公共客户来说，这种情况很常见。选择此选项后，“客户机密钥” 字段不是必填字段。

服务认证 (Service-to-Service)

从 MCP 服务器配置中收集以下信息：

- 客户端 ID-服务客户端 ID。
- 客户密钥-服务客户端密钥。
- 令牌 URL-服务令牌端点。

不使用身份验证

如果 MCP 服务器不需要身份验证，则不需要凭据。对于允许未经身份验证的访问的 MCP 服务器，请选择此选项。

设置 MCP 集成

准备好 MCP 服务器配置和身份验证凭证后，创建 MCP 集成。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。
2. 选择 “为你的团队创建” 选项卡。
3. 找到并选择模型上下文协议 (MCP)。
4. 在创建集成页面上，输入集成详细信息：
   - 名称-您的 MCP 集成的描述性名称。
   - 描述（可选）-集成的目的。
   - MCP 服务器端点-MCP 服务器的 URL。
   - 连接类型-选择 Amazon Quick 连接到 MCP 服务器的方式：
     - 公共网络-对于可通过公共互联网访问的 MCP 服务器，请使用此选项。
     - 命名的 VPC 连接-将此选项用于专用 MCP 服务器。下拉列表列出了在您的 Amazon Quick 账户上配置的 VPC 连接。选择可通过网络访问您的 MCP 服务器的连接。如果您在列表中看不到您的 VPC 连接，请确认该连接已完全配置且处于活动状态。有关更多信息，请参阅 在 Amazon Quick Sight 中配置 VPC 连接。
5. 选择下一步。
6. 选择身份验证方法（用户、服务或不进行身份验证）。
7. 输入相应的配置详细信息。
8. 选择创建并继续。
9. 查看集成详细信息。

10. 选择下一步。
11. 如果需要，可以与其他用户共享集成。

创建 MCP 集成后，Amazon Quick 会发现可用的工具并将其注册为操作。

评论集成

配置身份验证后，请查看 MCP 集成功能：

1. 系统连接到 MCP 服务器并发现可用功能。
2. 查看 MCP 服务器提供的可用操作和任务列表。
3. 确认集成配置和功能。

能力发现

在中描述的连接过程中the section called “准备 MCP 服务器设置和身份验证”，Amazon Quick 还会发现并注册 MCP 服务器提供的工具。发现完成后，每个工具都列为一项操作，您可以查看并开启该操作。

管理 MCP 集成

要编辑、共享或删除您的集成，请参阅the section called “管理现有集成”。

问题排查

在 Amazon Quick 中创建或使用 MCP 集成时，请使用以下指导来诊断和解决常见问题。

连接器创建问题

- Conn@@ ector 通过发现但发布失败 **`Creation failed`** — 此错误通常意味着 MCP 服务器`tools/list`响应中的一个或多个工具定义包含无效`inputSchema`的定义。在发布阶段，Amazon Quick 会`inputSchema`根据 JSON 架构草稿 7 或更高版本验证每个工具。

  最常见的原因是已弃用的 Draft 3 语法，其中`required`是属性定义中的布尔值（例如`"required": true`）。在 JSON Schema Draft 7 及更高版本中，`required`必须是架构根目录下的属性名称数`properties`组，作为同级。

  更新您的工具定义以使用正确的格式并重新部署 MCP 服务器。重新部署后，删除出现故障的连接器并创建一个新的连接器以重新触发发现和发布。

以下示例显示了错误的 Draft 3 语法：

```
{
  "type": "object",
  "properties": {
    "logNumber": {
      "type": "string",
      "description": "The permit log number",
      "required": true
    }
  }
}
```

以下示例显示了正确的 Draft 7 语法：

```
{
  "type": "object",
  "properties": {
    "logNumber": {
      "type": "string",
      "description": "The permit log number"
    }
  },
  "required": ["logNumber"]
}
```

某些 MCP 框架库和代码生成器默认会发出 Draft 3 语法。请查看您的框架文档，了解选择 JSON 架构输出版本的选项。在部署之前，您还可以使用任何 JSON 架构草案 7 验证器验证您的架构。有关`inputSchema`要求的更多信息，请参阅模型上下文协议规范中的工具。

您可能还会注意到，连接器创建会暂停两到五分钟，然后才会失败。经过的时间反映的是发布阶段的内部重试次数，而不是网络超时。修复方法是一样的：检查您的工具`inputSchema`定义是否符合 JSON 架构草案 7。

VPC 连接问题

- VPC 连接未在连接类型下拉列表中列出，或者 MCP 创建在您选择后立即失败 — 在配置完成之前，VPC 连接可能会出现在下拉列表中。等待 VPC 连接在 Amazon Quick 管理页面上显示为可用，

然后再针对该连接创建 MCP 集成。有关更多信息，请参阅 在 Amazon Quick Sight 中配置 VPC 连接。

- 由于无法解析 MCP 服务器主机名，MCP 创建失败 — Amazon Quick 不使用默认 VPC DNS 解析器进行 MCP 集成。您必须使用可以解析您的 MCP 服务器主机名的 Route 53 解析器入站终端节点 IP 地址填充 VPC 连接上的 DNS 解析器终端节点 IP 地址。此要求既适用于私有主机名，也适用于您要从 VPC 内部解析为私有地址的公用主机名，例如前面的 Route 53 私有托管区域 Amazon PrivateLink 或 Route 53 私有托管区域的终端节点。如果没有这些解析器端点，则无法解析 MCP 服务器主机名，集成创建失败。有关更多信息，请参阅 在 Amazon Quick Sight 中配置 VPC 连接。
- 无法通过 VPC 连接访问 MCP 服务器 — 从 Amazon Quick 到您的 MCP 服务器的流量来自您在 VPC 连接设置期间选择的子网。确认路由表、网络 ACL 和安全组允许这些子网与 MCP 服务器端点之间的流量。有关 VPC 联网的一般指南，请参阅在 Amazon Quick Sight 中配置 VPC 连接。
- 使用私有 MCP 服务器时身份验证失败 — 当您通过 VPC 连接连接到私有 MCP 服务器时，MCP 服务器使用的 OAuth 终端节点必须仍然可以通过公共互联网访问。这适用于用户身份验证（授权和令牌端点）和服务身份验证（令牌端点）。不支持私有 OAuth 提供商。确认您的 MCP 服务器在其受保护的资源元数据中返回的 OAuth 网址是否通过公共互联网解析。

微软 Entra ID 问题

如果您的 MCP 服务器使用 Microsoft Entra ID 作为授权服务器，则在连接器安装过程中经常会出现以下错误。这些问题既适用于公共网络连接，也适用于您通过 VPC 连接访问的私有 MCP 服务器。

- **AADSTS9010010**— v2.0 终端节点拒绝资源参数 — Amazon Quick 按照 MCP 规范 (RFC 8707) 的要求在 OAuth 请求上发送`resource`参数。Entra ID v2.0 端点拒绝同时包含`resource`参数和值的请求。`scope`要解决此错误，请将您的应用程序注册配置为使用 Entra ID v1.0 OAuth 端点，并在应用程序清单2中`accessTokenAcceptedVersion`将其设置为。
- **AADSTS90009**— 应用程序为自己请求令牌 — 当您使用用户身份验证（授权码流）且 OAuth 客户端和 MCP 资源解析到同一 Entra ID 应用程序时，Entra ID 会阻止该请求。创建两个单独的应用程序注册：一个用于 Amazon Quick 的客户端应用程序和一个用于 MCP 服务器的资源应用程序。此问题不会影响服务身份验证（客户端凭据流），在这种身份验证中，单个应用程序注册可以正常工作。

如果您遇到前几节中未涉及的问题，请通过 Amazon Quick 控制台或 Amazon 支持中心联系 Amazon 支持部门。

限制

在 Amazon Quick 中使用 MCP 集成时，请注意以下限制：

- MCP 操作有 60 秒的固定超时时间。超过此限制的操作会自动失败，并出现 HTTP 424 错误。
- 对于通过 VPC 连接访问的 MCP 服务器，MCP 服务器使用的 OAuth 终端节点必须可通过公共互联网访问。这适用于用户身份验证和服务身份验证。不支持私有 OAuth 提供商。
- MCP 操作不支持自定义 HTTP 标头。仅传输标准系统标头。
- 初始注册后，工具列表保持静态。要获取服务器端工具的更改，必须删除集成并重新创建。
- Amazon Quick 每个 MCP 服务器连接最多支持 100 个工具。如果 MCP 服务器公开的工具超过 100 个，则仅注册前 100 个工具。
- 如果第三方提供商未将 Amazon Quick 回调 URI 列入允许名单，则连接器创建可能会失败。
- 服务器连接问题导致无需重试即可立即失败。
- Step-up 不支持授权。如果 MCP 服务器在初始授权（使用 HTTP 403`insufficient_scope`）后需要其他范围，则必须重新授权整个连接。增量权限升级不可用。
- 范围处理有以下限制：
  - Amazon Quick 不会从服务器最初的 401 `WWW-Authenticate` 质询中提取该`scope`参数。Amazon Quick 改为根据受保护的资源元数据文档确定范围。
  - 当元数据未指定支持的范围时，Amazon Quick 会应用默认范围，而不是将其省略。对于无法识别默认作用域的服务器，此行为可能会导致身份验证失败。
- 自动客户端注册仅支持动态客户机注册 (DCR)。不支持客户端 ID 元数据文档。
- Well-known URI 发现仅使用服务器根路径。 Path-specific 不支持元数据位置（路径插入发现）。此限制可能会阻止发现仅在路径特定的 URI 上提供元数据的服务器。

Monday.com 整合

通过与 Amazon Quick Monday.com 集成，您可以通过 MCP 服务器连接管理项目板、跟踪项目和协调团队工作流程。这种集成为项目管理和团队协作操作提供了操作功能。

您能做什么

Monday.com 集成通过 MCP 服务器连接提供操作连接器功能：

- 创建和管理项目板
- 添加和更新看板项目和任务
- 管理团队任务和工作量
- 跟踪项目时间表和截止日期

- 更新物品状态和进度
- 生成报告和分析

可用的工具

Monday.com MCP 服务器通常提供以下工具：

- `create_board`-创建新的项目板
- `get_board`-获取董事会信息
- `create_item`-创建新的棋盘物品
- `update_item`-更新物品详情
- `list_items`-列出棋盘物品
- `create_column`-创建看板列
- `update_column_value`-更新列值
- `search_boards`-搜索图板

> **Note**
>
> 通过此 MCP 服务器提供的特定工具和功能可能会随着时间的推移而发生变化。有关支持的工具、功能和实现细节的最新信息，请查看官方 Monday.com 文档和 MCP 服务器存储库。

设置 Monday.com 集成

Monday.com 集成使用 MCP 服务器连接来提供操作功能。有关详细的设置说明，请参阅the section called “MCP 集成”。

您将需要：

- Monday.com 具有适当董事会权限的账户
- Monday.com 用于身份验证的 API 令牌

兼容性

Monday.com 集成支持：

- 聊天代理：是
- 流量：是
- 知识库：否

穆迪的 GenAI Ready 数据集成

借助 Moodys GenAI Ready Data 操作连接器，您可以直接在 Amazon Quick 中通过自然语言访问信用评级、财务研究和风险分析数据。

Amazon Quick 支持穆迪的 GenAI Ready 数据有两种身份验证方法。选择最适合您组织安全要求的方法。

- 默认 OAuth 应用程序-使用Amazon由托管的 OAuth 应用程序。无需其他凭证。用户直接使用其穆迪账户进行身份验证。
- 自定义 OAuth 应用程序-使用客户管理的 OAuth 应用程序。此选项可让您的组织完全控制 OAuth 配置。

有关 Amazon Quick 支持的身份验证方法的更多信息，请参阅the section called “身份验证方法”。

开始前的准备工作

在设置集成之前，请确保您具备以下条件。

- 一个活跃的穆迪账户，可以访问穆迪的GenAI Ready数据。
- 对于自定义 OAuth 应用程序：在穆迪开发者门户中配置的 OAuth 应用程序，其中添加了 Amazon Quick 回传网址作为重定向 URI。
- 有关 Amazon Quick 订阅要求，请参阅the section called “在控制台中设置集成”。

配置穆迪

如果您使用的是默认 OAuth 应用程序身份验证，请跳过本节并继续。the section called “在 Amazon Quick 中设置连接器”

要进行自定义 OAuth 应用程序身份验证，请在穆迪开发者门户中注册 OAuth 应用程序，然后将 Amazon Quick 回调网址添加为重定向 UR `https://{region}.quicksight.aws.amazon.com/sn/oauthcallback` l。*`{region}`*替换为您Amazon所在的地区（例如，`us-east-1`）。记录客户端 ID 和客户密钥 — 您在配置 Amazon Quick 时需要它们。

在 Amazon Quick 中设置连接器

从 “可用” 选项卡连接

如果要使用默认 OAuth 应用程序身份验证，则无需额外配置即可直接从 “可用” 选项卡进行连接。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择 “连接器”。
2. 在 “可用” 选项卡上，找到 Moodys GenAI Ready Data，然后选择 Connect。
3. 完成穆迪的登录流程并授予所请求的权限。

要改为使用自定义 OAuth 应用程序配置连接器，请使用为团队创建选项卡，如下所述。

从 “为你的团队创建” 选项卡中创建

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择 “连接器”。
2. 选择 “为你的团队创建” 选项卡。
3. 找到并选择 Moodys GenAI 就绪数据。
4. 输入连接器的名称。（可选）选择 + 添加描述以添加描述。
5. 在 “连接类型” 中，选择 “公共网络”。
6. 对于 OAuth 配置，请选择以下身份验证方法之一并配置必填字段。

    a. 对于默认 OAuth 应用程序：

    无需其他凭证。选择下一步以继续。

    b. 对于自定义 OAuth 应用程序，请配置以下字段：

    - 客户端 ID — 来自穆迪 OAuth 应用程序的客户端 ID。
    - 公共 OAuth 客户端（可选）— 如果您的穆迪 OAuth 应用程序配置为公共客户端（无客户端密钥），请选择此选项。
    - 客户密钥 — 穆迪 OAuth 应用程序中的客户密钥。
    - 令牌网址-令牌端点。默认值：`https://api.moodys.com/genai-ready-data/oauth/token`
    - 授权 URL-授权端点。默认值：`https://api.moodys.com/genai-ready-data/oauth/authorize`
    - 重定向 URL — Pre-filled 使用 Amazon 快速回传网址。
7. 选择下一步。

8. 穆迪的授权窗口打开。查看请求的权限，然后选择“允许”。
9. 在“查看”页面上，查看连接器的可用操作。选择下一步。
10. 在“发布”页面上，选择谁可以访问连接器。您可以为组织中的所有人启用访问权限，也可以搜索特定的团队或群组。
11. 选择发布。

可用操作

设置连接器后，Moodys GenAI Ready Data 公开的操作即可使用。要查看连接器的当前操作集，请转至 Amazon Quick 控制台中连接器的可用操作视图。

管理和故障排除

要编辑、共享或删除您的连接器，请参阅the section called “管理现有集成”。

身份验证问题

- Sign-in 失败（默认 OAuth 应用程序或自定义 OAuth 应用程序）— 确认您的穆迪账户处于活动状态，并且可以直接登录穆迪门户。对于自定义 OAuth 应用程序，请确认您的穆迪 OAuth 应用程序中的重定向 URI 是否与 Amazon Quick 回传网址相匹配。
- 客户凭证无效（自定义 OAuth 应用程序）-验证客户端 ID 和客户机密是否与穆迪 OAuth 应用程序中的值相匹配。

全新 Relic 集成

使用 New Relic 操作连接器，您可以直接在 Amazon Quick 中通过自然语言访问 New Relic 可观测性平台。您无需离开 Amazon Quick 即可调查事件、分析应用程序性能、查询遥测数据和生成报告。

New Relic 作为内置连接器在 Amazon Quick 中提供。要设置此集成，请完成以下两个步骤。首先，准备好具有所需访问权限的 New Relic 帐户。然后，在 Amazon Quick 中创建集成，并使用您的 New Relic 凭证进行身份验证。此集成使用 OAuth 2.0 用户身份验证。有关 Amazon Quick 支持的身份验证方法的信息，请参阅the section called “身份验证方法”。

先决条件

在设置集成之前，请确保您拥有以下资源和访问权限。

- 具有所需权限和访问权限的活跃的 New Relic 账户。有关账户要求和访问配置的信息，请参阅 New Relic 文档中的 New Relic AI MCP。

- 有关订阅要求的信息，请参阅the section called “在控制台中设置集成”。

验证你的 New Relic 账户

在配置 Amazon Quick 之前，请验证您的 New Relic 账户是否满足以下要求。

- 你的 New Relic 账户已激活，你可以登录 log in.newrelic.com。
- 您的账户可以访问您要查询的实体和数据。

在 Amazon Quick 中设置集成

验证您的 New Relic 账户访问权限后，在 Amazon Quick 中创建集成。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。
2. 选择 “为你的团队创建” 选项卡。
3. 找到并选择新遗物。
4. 在 “创建集成” 对话框中，输入以下字段：
   - 名称-您的 New Relic 集成的描述性名称。
   - 描述（可选）-有关您计划如何使用此连接的说明。
   - 连接类型-选择公共网络。
5. 选择创建并继续。
6. 在集成详情页面上，选择登录并使用您的 New Relic 账户凭据进行身份验证。此步骤授权 Amazon Quick 代表经过身份验证的用户访问新遗物。
7. （可选）选择要与之共享集成的用户。
8. 选择完成。

集成显示在 “现有操作” 面板中，状态为 “可用”。

可用操作

设置集成后，您可以使用以下操作。

全新 Relic 可用动作

类别	处理建议	说明
事件分析	生成警报见解报告	针对特定问题生成警报情报分析报告。提供对根本原因、影响和建议措施的见解。
事件分析	生成用户影响报告	分析受影响的实体及其关系，通过受影响的用户数、服务降级和严重性指标等指标来量化最终用户的影响。
事件分析	搜查事件	通过按问题 ID、实体 GUID 或策略和条件对进行灵活筛选，检索警报事件事件。
事件分析	列出最近的问题	列出指定账户的所有近期问题（最近 24 小时）。
执行分析	分析交易	识别缓慢且容易出错的交易、其跟踪、常见的交易路径和错误分布。
执行分析	分析黄金指标	分析应用程序和基础设施实体的关键运行状况指标（吞吐量、响应时间、错误率和饱和度）。
执行分析	分析部署影响	比较部署前后的指标，以确定回归或改进。
执行分析	分析 Kafka 指标	分析 Kafka 指标，包括消费者延迟、生产者吞吐量、消息延迟、分区平衡和资源利用率。
执行分析	分析话题	分析线程指标数据，包括线程状态、CPU 使用率和内存消耗。为应用程序提供特定语言的见解。
执行分析	列出垃圾收集指标	检索给定实体的垃圾收集和内存指标。使用此操作可确定 GC 问题是否影响了应用程序性能。
日志分析	分析实体日志	分析应用程序日志，以识别指定时间范围内的错误模式、异常行为和反复出现的问题。
日志分析	列出最近的日志	检索指定账户和实体 GUID 的最新日志。

类别	处理建议	说明
错误分析	列出实体错误组	在一定时间范围内从 “错误收件箱” 中检索错误组。按消息对错误进行分组，并根据用户影响确定优先级。
查询	自然语言到 NRQL 查询	将自然语言请求转换为新遗物查询语言 (NRQL) 查询，针对 New Relic 运行该查询，然后返回结果。
查询	执行 NRQL 查询	直接针对 New Relic 遥测数据运行 NRQL 查询。
实体	获取实体	按 GUID 检索实体或按名称模式进行搜索。
实体	列出相关实体	检索与给定实体 GUID 相关的实体。
实体	使用标签搜索实体	使用标签键和值对搜索实体。
实体	列出实体类型	列出 New Relic 实体类型的完整目录及其域、类型和指标定义。
警报	列出警报策略	列出指定账户的警报策略，并可按策略名称进行筛选。
警报	列出警报条件	检索特定警报策略的警报条件详细信息。
控制面板	列出仪表板	列出 New Relic 账户的所有仪表板。
控制面板	获取控制面板	按实体 GUID 检索特定仪表板的详细信息。
更改跟踪	列出变更事件	检索实体更改事件的历史记录，例如部署、配置更改和其他跟踪的活动。
监控	列出合成监视器	列出从多个地理位置检查服务可用性和性能的综合监视器。
Account	列出可用的新 Relic 账号	列出经过身份验证的用户可以访问的所有 New Relic 账户 ID。
公用事业机构	将时间段转换为纪元毫秒	将自然语言时间段转换为纪元毫秒，用于基于时间的查询。

> **Note**
>
> 您可以使用的操作取决于您的 New Relic 账户中配置的权限以及经过身份验证的用户可以访问的实体。

管理和故障排除

要编辑、共享或删除您的集成，请参阅the section called “管理现有集成”。

身份验证问题

- Sign-in 失败 — 验证你的 New Relic 账户是否处于活动状态，并且可以直接登录 login .newrelic.com。如果您的组织使用单点登录 (SSO)，请确认您的身份提供商配置正确。
- MCP 服务器访问被拒绝-验证您的用户是否具有访问 New Relic MCP 服务器所需的权限。有关访问要求的信息，请参阅 New Relic 文档中的 New Relic AI MCP。

概念整合

借助 Amazon Quick 中的 Notion 集成，您可以通过 MCP 服务器连接管理页面、数据库和协作工作空间。这种集成为知识管理和内容组织运营提供了操作功能。

您能做什么

Notion 集成通过 MCP 服务器连接提供操作连接器功能：

- 创建和编辑页面和文档
- 管理数据库和结构化内容
- 使用标签和属性整理内容
- 共享页面并与团队成员协作
- 跨工作空间和内容进行搜索
- 管理工作空间权限和访问权限

可用的工具

Notion MCP 服务器通常提供以下工具：

- create_page-创建新页面
- update_page-更新页面内容
- get_page-检索页面信息
- search_pages-搜索页面
- create_database-创建新数据库
- query_database-查询数据库条目
- create_database_entry-添加数据库条目
- update_database_entry-更新数据库条目

> **Note**
>
> 通过此 MCP 服务器提供的特定工具和功能可能会随着时间的推移而发生变化。有关支持的工具、功能和实现细节的最新信息，请查看 Notion 官方文档和 MCP 服务器存储库。

设置 Notion 集成

Notion 集成使用 MCP 服务器连接来提供动作功能。有关详细的设置说明，请参阅the section called “MCP 集成”。

您将需要：

- 具有相应工作空间权限的 Notion 账户
- 用于 API 访问的概念集成令牌

兼容性

概念集成支持：

- 聊天代理：是
- 流量：是
- 知识库：否

OpenAPI 规范集成

通过 OpenAPI 规范集成，您可以基于 OpenAPI 架构创建自定义集成。这样，您就可以连接到任何提供 OpenAPI 规范的 API。有关 Amazon Quick 订阅要求，请参阅the section called “在控制台中设置集成”。

您能做什么

OpenAPI 规范集成提供了基于架构的连接，可帮助您使用自定义 API。

动作连接器

根据 OpenAPI 规范执行操作。根据提供的架构，通过动态生成的操作执行 API 调用、管理资源并与自定义服务进行交互。

Schema-based 配置

导入 OpenAPI 规范以自动生成可用的操作和操作。支持 JSON 架构验证和参数映射。

开始前的准备工作

在设置 OpenAPI 规范集成之前，请确保具备以下条件：

- 您的目标 API 的 OpenAPI 规范（版本 3.0.0 或更高版本）。
- API 身份验证凭证（API 密钥、OAuth 或其他）。
- 亚马逊 Quick Author 或更高版本
- API 文档和端点访问权限。

准备 OpenAPI 规范和身份验证

在 Amazon Quick 中设置集成之前，请准备好您的 OpenAPI 规范和身份验证凭证。您的 OpenAPI 规范必须满足成功集成的特定要求。

基本要求

您的 OpenAPI 规范必须满足这些基本要求。

- OpenAPI 版本-需要版本 3.0.0 或更高版本。
- 文件格式-仅限 JSON 格式 (application/json)。

- 文件大小限制-整个 OpenAPI 规范的最大值为 1MB。
- 操作限制-每个连接器最少 1 个，最多 100 个 API 操作。

必填架构字段

您的 OpenAPI 规范必须包含这些必填部分。

openapi

正在使用的 OpenAPI 版本（必须为 “3.0.0” 或更高版本）。

info

服务信息，包括标题、描述和版本。

服务器

API 连接的基本网址和服务器信息。

路径

包含 HTTP 方法和操作的 API 端点定义。

支持的身份验证方案

根据 OpenAPI 规范中支持的身份验证方法准备身份验证凭证。

OAuth 2.0

同时支持授权码授予流程和客户凭证授予流程。需要在安全方案中定义 authorizationURL、tokenURL 和作用域。

API 密钥

在查询参数或标头中传递的 API 密钥身份验证。

不使用身份验证

规范中未定义任何安全方案时的默认选项。

> **Note**
>
> OpenAPI 规范中不支持的身份验证方案将被忽略，连接器将默认为不进行身份验证。

设置 OpenAPI 规范集成

准备好 OpenAPI 规范和身份验证凭证后，请按照以下步骤创建 OpenAPI 规范集成。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。
2. 选择 “为你的团队创建” 选项卡。
3. 找到并选择 OpenAPI 规范。
4. 在 “添加架构” 页面上，选择 “导入架构”，然后选择要导入的架构。
5. 选择下一步。
6. 填写集成详细信息，包括名称和描述。
7. 查看根据您的 OpenAPI 规范生成的可用操作。
8. 选择创建并继续。
9. 选择要与之共享集成的用户。
10. 单击下一步。

预期结果

成功设置后，您的 OpenAPI 规范集成将显示在集成列表中，其中包含基于您的架构动态生成的操作。该集成可用于 Amazon Quick 工作流程、自动化和 AI 代理，其任务与您的 OpenAPI 规范中定义的终端节点相对应。

格式和图案要求

您的 OpenAPI 规范必须遵循这些格式要求。

- 路径模式-必须遵循模式:`^/[^/]*(/[^/]*)*$`并以正斜杠 (/) 开头。
- 操作 ID-必须遵循以下模式：`^[a-zA-Z0-9_ ]{1,256}$`。
- 描述-所有操作和参数均为必填项，最多 5000 个字符。
- 内容类型- application/json 仅支持请求和响应正文。

不支持的功能

不支持以下 OpenAPI 功能，这些功能会导致验证错误。

- 数组类型-不支持具有数组类型的架构（例如`{"type": "array", "items": {"string"}}`）。

- 组合关键字 ——不支持 allOF、oneOf、anyOf 和 not 关键字。
- 循环引用-不支持循环引用或循环引用（$ref 内的 $ref）。
- 复杂的嵌套结构-尽可能避免深度嵌套的对象结构。

架构最佳实践

在创建 OpenAPI 规范时，请遵循以下最佳实践。

撰写有效的描述

使用这些指南撰写清晰而有用的描述。

- 操作描述-描述操作的用途、何时使用它以及它的行为方式。
- 参数描述-简洁地解释参数的用途和对操作行为的影响。
- Self-contained 内容-确保描述在没有外部参考的情况下提供足够的指导。
- 依赖关系清晰度-在描述中明确说明操作之间的依赖关系。
- 操作引用-在引用其他操作时使用 operationID，而不是 API 路径。

参数结构建议

构造参数以获得最佳可用性。

- 扁平化复杂对象-使用单独的参数（例如，开始日期、开始时间、结束日期、结束时间、结束时间），而不是嵌套对象。
- 使用标准格式-使用标准格式值，例如 “日期时间” 或 “日期” 作为 ISO-8601 日期和时间。
- 清除参数名称-使用能清楚说明其用途的描述性参数名称。
- 必填字段标记-根据 API 行为将参数正确标记为必填参数或可选参数。

支持的扩展

我们支持自定义 OpenAPI 扩展，以增强用户体验。

x-amzn-form-display-name

在参数级别使用以覆盖确认表单中显示的默认字段名称。目前仅支持请求正文参数。

```
"x-amzn-form-display-name": "User Name"
```

x-amzn 操作类型

定义应将操作视为 “读取” 还是 “写入”。默认情况下，GET 方法是 “读取” 操作，所有其他 HTTP 方法都是 “写入” 操作。

```
"x-amzn-operation-type": "read"
```

架构验证和错误处理

当您上传 OpenAPI 规范时，我们会进行全面验证。

- 文件大小验证-确保规格不超过 1MB。
- 操作计数验证-验证定义了 1-100 个操作。
- 架构结构验证-检查必填字段和格式是否正确。
- 安全方案验证-验证支持的身份验证方法。
- 内容类型验证-确保 application/json 仅使用。

验证错误显示在架构编辑器下方，必须先解决这些错误，然后才能创建集成。常见的验证问题包括：

- 缺少必填字段（openapi、信息、服务器、路径）。
- 路径模式或操作 ID 无效。
- 不支持的架构功能（数组、组合关键字）。
- 描述缺失或过长。
- 架构定义中的循环引用。

管理 OpenAPI 规范集成

创建 OpenAPI 规范集成后，您可以通过多个选项对其进行管理。

共享集成

您可以与组织中的其他用户共享 OpenAPI 规范操作连接器。

1. 在 OpenAPI 集成详情页面中，选择共享。
2. 配置共享选项：
   - 与特定用户共享-输入用户名或电子邮件地址。
   - 与组织共享-向组织中的所有用户开放。
3. 设置共享访问权限级别。
4. 选择 “共享集成” 以应用共享设置。

删除集成

请按照以下步骤永久移除您的 OpenAPI 集成。

1. 在 OpenAPI 集成详情页面中，选择删除。
2. 查看删除的影响，包括使用此集成的所有工作流程或自动化。
3. 键入集成名称以确认删除。
4. 选择 “删除集成” 可将其永久删除。

对 OpenAPI 规范集成进行故障排除

使用这些疑难解答技巧来解决常见的 OpenAPI 规范集成问题。

架构验证错误

确保您的 OpenAPI 规范遵循正确的格式并包含所有必填字段。在导入之前，请使用 OpenAPI 验证器检查您的架构。

未生成任何任务

验证您的 OpenAPI 规范是否包含带有 HTTP 方法和操作 ID 的路径定义。操作是根据架构中定义的操作生成的。

身份验证失败次数

检查您的 OpenAPI 规范中定义的身份验证方案是否与实际的 API 要求相匹配，以及凭据配置是否正确。

操作执行失败

查看操作参数并确保它们与 OpenAPI 规范中的参数定义相匹配，包括必填字段和数据类型。

PagerDuty 整合

将 Amazon Quick 连接到您的 PagerDuty 系统，以管理事件、警报、日程安排和待命轮换。您无需退出 Amazon Quick 环境即可执行这些操作。有关 Amazon Quick 订阅要求，请参阅the section called “在控制台中设置集成”。

您能做什么

通过 PagerDuty 集成，您可以通过 PagerDuty API 在 PagerDuty 系统内执行操作。

动作连接器

通过 PagerDuty API 创建、更新和管理事件、警报、日程安排和上报政策。

设置 PagerDuty 集成

按照以下步骤将 Amazon Quick 连接到您的 PagerDuty 系统。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。
2. 选择 “为你的团队创建” 选项卡。
3. 查找并选择PagerDuty。
4. 填写集成详情：
   - 名称-输入 PagerDuty 集成的描述性名称。
   - 描述（可选）-描述此集成的目的。
5. 选择您的连接类型：
   - 用户身份验证-用于个人用户访问的 OAuth。 PagerDuty
   - 服务身份验证-基于 API 密钥的身份验证，用于服务到服务的访问。
6. 根据您选择的身份验证方法（用户或服务）填写连接设置。
7. 选择创建并继续。
8. 选择要与之共享集成的用户。
9. 单击下一步。

接下来会发生什么

完成设置后，您的 PagerDuty 集成将显示在集成列表中。您可以在 Amazon Quick 工作流程、自动化和 AI 代理中使用它。

管理 PagerDuty 集成

您可以为 PagerDuty 集成执行以下管理任务：

- 编辑集成-更新身份验证设置或 PagerDuty 配置。
- 共享集成-使组织中的其他用户可以使用该集成。
- 删除集成-移除集成并撤消身份验证。

PagerDuty 高级集成

将 Amazon Quick 连接到 PagerDuty Advance MCP，然后使用 AI 安全地联系 PagerDuty Advance。团队可以从 SRE 代理访问事件背景、历史记录和运行手册，向 Insights 代理查询 Insights 代理以获取积极的改进方法，或者从他们选择的 AI-enabled 平台上通过 Shift 代理更改待命覆盖范围。

您能做什么

PagerDuty 高级集成使您能够：

- 访问事件背景、历史记录和运行手册，以进行主动的事件响应
- 进行根本原因分析和技术故障排除
- 查询待命时间表并管理轮班覆盖范围
- 分析历史趋势和绩效指标（MTTR、MTTA）
- 生成有关服务可靠性和团队绩效的见解
- 在您选择的 AI-enabled 平台上与 PagerDuty Advance代理合作

可用的工具

PagerDuty Advance 版 MCP 服务器通常提供以下工具：

- `analytics_agent_tool`-运行分析代理以进行历史报告和趋势分析，包括绩效指标（MTTR、MTTA）、团队基准测试、服务可靠性统计和高管 KPI 跟踪。
- `schedules_agent_tool`-运行日程代理以获取待命和日程安排信息，包括轮班分配、日程安排、升级政策、用户可用性冲突和覆盖范围管理。

- `sre_agent_tool`-运行 SRE 代理进行事件响应和技术故障排除，包括主动事件分类、根本原因分析、诊断、警报解释、变更事件分析和运行手册生成。

> **Note**
>
> 通过此 MCP 服务器提供的特定工具和功能可能会随着时间的推移而发生变化。有关支持的工具、功能和实现细节的最新信息，请查看官方 PagerDuty 文档和 MCP 服务器存储库。

设置 PagerDuty 高级集成

PagerDuty 高级集成使用 MCP 服务器连接来提供代理功能。有关详细的设置说明，请参阅the section called “MCP 集成”。

您将需要：

- PagerDuty 具有适当权限的账户
- PagerDuty API 凭证（客户端 ID 和客户端密钥）
- 启用了 MCP 集成的 Amazon Quick

兼容性

PagerDuty 高级集成支持：

- 聊天代理：是
- 流量：是
- 知识库：否

QuickBooks 整合

使用 QuickBooks 操作连接器，您可以直接在 Amazon Quick 中通过自然语言访问在 QuickBooks 线。您无需离开 Amazon Quick 即可管理发票、客户、供应商、账户并生成财务报告。

Amazon Quick 支持多种身份验证方法 QuickBooks。选择最适合您组织安全要求的方法。

- 默认 OAuth 应用程序-使用 Amazon由托管的 OAuth 应用程序。无需其他凭证。用户直接使用其 Intuit 帐户进行身份验证。

- 自定义 OAuth 应用程序-使用在 Intuit 开发者门户中注册的客户管理应用程序。此选项可让您的组织完全控制 OAuth 配置。

有关 Amazon Quick 支持的身份验证方法的更多信息，请参阅the section called “身份验证方法”。

开始前的准备工作

在设置集成之前，请确保您具备以下条件。

- 一个有效的 QuickBooks 在线帐户，可以访问您要使用的公司数据。
- 对于自定义 OAuth 应用程序：访问 Intuit 网站上的 Intuit 开发者门户以创建应用程序。
- 有关 Amazon Quick 订阅要求，请参阅the section called “在控制台中设置集成”。

正在配置 QuickBooks

如果您使用的是默认 OAuth 应用程序身份验证，请跳过本节并继续。the section called “在 Amazon Quick 中设置连接器”

要进行自定义 OAuth 应用程序身份验证，请在配置 Amazon Quick 之前在 Intuit 开发者门户中完成以下步骤。

创建 Intuit 开发者应用程序（自定义 OAuth 应用程序）

在 Intuit 开发者门户中创建应用程序，以获取 Amazon Quick 所需的客户证书。有关更多信息，请参阅 Intuit 开发者网站上的 OAuth 2.0。

1. 在 Intuit 网站上登录 Intuit 开发者门户。
2. 在工作区中，选择加号 (+) 按钮以创建新应用程序。
3. 在 “类型” 中，选择 QuickBooks 在线平台。
4. 输入应用程序的应用程序名称。
5. 对于权限，在 “QuickBooks 在线和付款” 下，选择您的集成所需的授权范围。有关推荐的范围，请参阅the section called “推荐瞄准镜”。
6. 完成应用程序创建。在确认页面上，选择显示凭证以查看您的开发凭证。
7. 记录以下值。在配置 Amazon Quick 时，您需要它们。
    - 客户端 ID
    - 客户端密钥

8. 在应用程序设置中，选择重定向 URI 选项卡。添加 Amazon 快速回传 URL：`https://{region}.quicksight.aws.amazon.com/sn/oauthcallback`
9. 选择保存。

推荐瞄准镜

创建 Intuit Developer 应用程序时，请根据要使用的操作选择以下授权范围。

QuickBooks 推荐瞄准镜

Scope	说明
`com.intuit.quickbooks.accounting`	访问 QuickBooks 在线会计数据，包括发票、客户、供应商、账户和财务报告。
`com.intuit.quickbooks.payment`	访问 QuickBooks 在线支付数据，包括购买和付款交易。
`openid`	验证用户的身份。
`email`	读取用户的电子邮件地址。
`profile`	读取用户的个人资料信息。
`phone`	读取用户的电话号码。
`address`	读取用户的地址。

> **Note**
>
> `openid`、、`email`、`profile`、`phone`、和`address`范围用于通过自定义 OAuth 应用程序进行用户身份验证。

在 Amazon Quick 中设置连接器

从“可用”选项卡连接

如果要使用默认 OAuth 应用程序身份验证，则无需额外配置即可直接从“可用”选项卡进行连接。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。
2. 在 “可用” 选项卡上，找到QuickBooks并选择 Connect。
3. 完成 QuickBooks 登录流程并授予所请求的权限。

要改为使用自定义 OAuth 应用程序配置连接器，请使用为团队创建选项卡，如下所述。

从 “为你的团队创建” 选项卡中创建

完成所有必需的 QuickBooks 配置后，请在 Amazon Quick 中创建连接器。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。
2. 选择 “为你的团队创建” 选项卡。
3. 查找并选择QuickBooks。

> **Note**
>
> 如果 QuickBooks 连接器已经存在，则会出现一个包含现有连接器的对话框。要使用现有的连接器，请选择它。要创建新的，请选择 “否，新建”。

4. 输入连接器的名称。（可选）选择 + 添加描述以添加描述。
5. 对于连接类型，选择公共网络。
6. 对于 OAuth 配置，请选择以下身份验证方法之一并配置必填字段。

   a. 对于默认 OAuth 应用程序：

      无需其他凭证。选择下一步以继续。

   b. 对于自定义 OAuth 应用程序，请配置以下字段：

      - 基本网址（可选）— QuickBooks API 基础网址。示例：`https://quickbooks.api.intuit.com`
      - 客户端 ID — 来自 Intuit 开发者应用程序的客户端 ID。
      - 客户端密钥-来自 Intuit 开发者应用程序的客户端密钥。
      - 令牌网址-令牌端点。示例：`https://oauth.platform.intuit.com/oauth2/v1/tokens/bearer`
      - 授权 URL-授权端点。示例：`https://appcenter.intuit.com/connect/oauth2`
      - 重定向 URL — Pre-filled 使用 Amazon 快速回传网址。

7. 选择下一步。
8. 如果您选择默认 OAuth 应用程序或自定义 OAuth 应用程序，则会打开 Intui t 授权窗口。查看请求的权限，然后选择 Connect。
9. 在“查看”页面上，查看连接器的可用操作。选择下一步。
10. 在“发布”页面上，选择谁可以访问连接器。您可以为组织中的所有人启用访问权限，也可以搜索特定的团队或群组。
11. 选择发布。

可用操作

设置连接器后，可以使用以下操作。

QuickBooks 可用操作

类别	处理建议	说明
查询	搜索实体	使用查询跨 QuickBooks 实体进行搜索。
账户	获取账户详情	通过查询检索特定账户的详细信息。
账户	获取账号	按 ID 检索特定账户。
账户	创建账户	在会计科目表中创建新账户。
账单	获取发票	按 ID 检索特定的发票。
账单	列出发票	列出带有可选筛选功能的发票。
账单	创建发票	创建新发票。
Customers	获取客户	按 ID 检索特定客户。
Customers	创建客户	创建新的客户记录。
供应商	创建供应商	创建新的供应商记录。
购买次数	创建购买	创建新的购买交易。
购买次数	创建账单	从供应商处创建新账单。

类别	处理建议	说明
日记条目	创建日记分录	创建新的日记分录。
Reports	获取损益报告	生成损益报告。
Reports	获取客户余额报告	生成客户余额汇总报告。
Reports	获取客户余额详情	生成详细的客户余额报告。
Reports	获取供应商余额报告	生成供应商余额汇总报告。
Reports	获取供应商余额详情	生成详细的供应商余额报告。
Reports	获取总账报表	生成总账报告。
分批操作	Batch Exute 操作	在单个批处理请求中运行多个操作。
公司	获取公司信息	检索有关关联公司的信息。

> **Note**
>
> 您可以使用的操作取决于经过身份验证的用户可以访问的公司数据。

管理和故障排除

要编辑、共享或删除您的连接器，请参阅the section called “管理现有集成”。

身份验证问题

- Sign-in 失败（默认 OAuth 应用程序或自定义 OAuth 应用程序）— 确认你的 Intuit 账户处于活动状态，并且可以直接在 Intuit 网站上登录 quickbooks .intuit.com。对于自定义 OAuth 应用程序，请确认您的 Intuit 开发者应用程序中的重定向 URI 与 Amazon Quick 回调网址相匹配。
- 无效的客户端凭证（自定义 OAuth 应用程序）-验证客户端 ID 和客户端密钥是否与 Intuit 开发者应用程序中的值相匹配。您可以在 Intuit 开发者门户的应用程序设置中查看您的凭据。
- 权限不足-验证为 Intuit Developer 应用程序配置的范围是否包含您要使用的操作所需的权限。请参阅the section called “推荐瞄准镜”。

REST API 连接集成

借助 Amazon Quick 中的 REST API Connection 集成，您可以使用自定义 REST API 和网络服务执行操作。此集成仅支持操作执行。

您能做什么

借助 REST API 连接集成，您可以通过操作连接器使用自定义 REST API 和 Web 服务执行操作。

动作连接器

使用灵活的身份验证选项执行 HTTP 请求、检索数据并与 API 交互。

> **Note**
>
> REST API 连接集成不支持数据访问或知识库创建。它专为任务执行和与自定义 Web 服务的 API 交互而设计。

开始前的准备工作

在设置 REST API 集成之前，请确保具备以下条件：

- 具有适当访问权限的 REST API 端点。
- API 身份验证凭证（OAuth、API 密钥或其他）。
- 目标 Web 服务的 API 文档。

准备 API 端点和身份验证

在 Amazon Quick 中配置集成之前，请准备好您的 REST API 终端节点和身份验证凭证。REST API 连接集成支持多种身份验证方法。选择符合您的 API 要求的方法：

用户身份验证 (OAuth)

从您的 API 提供商那里收集以下信息：

- 基本网址-REST API 基础网址。
- 客户端 ID-OAuth 应用程序客户端 ID。

- 客户端密钥-OAuth 应用程序客户端密钥。
- 令牌网址-OAuth 令牌端点。
- 身份验证网址-OAuth 授权端点。
- 重定向网址-OAuth 重定向 URI。

服务身份验证 (Service-to-service OAuth)

从您的 API 提供商那里收集以下信息：

- 身份验证类型-OAuth 2.0 客户端凭据授予服务到服务身份验证的流程。
- 基本网址-REST API 基础网址。
- 客户端 ID-用于服务身份验证的 OAuth 应用程序客户端标识符。
- 客户端密钥-用于服务身份验证的 OAuth 应用程序客户端密钥。
- 令牌网址-用于获取访问令牌的 OAuth 令牌端点。

自定义标题和参数

您可以使用自定义标头和参数进行灵活的身份验证和 API 交互：

- 自定义身份验证标头。
- API 版本标头。
- Content-Type 规格。
- 自定义查询参数。

设置 REST API 集成

准备好 API 端点和身份验证凭证后，请按照以下步骤创建 REST API 集成：

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择 “连接器”。
2. 选择 “为你的团队创建” 选项卡。
3. 找到并选择 REST API 连接。
4. 填写集成详情：
   - 名称-您的 REST API 集成的描述性名称。
   - 描述（可选）-集成的目的。
5. 选择您的连接类型：

- 用户身份 OAuth-based 验证-个人用户访问权限的身份验证。
- 服务身份验证-基于 API 密钥的服务访问身份验证。

6. 根据您选择的身份验证方法（用户或服务）填写连接设置。
7. 选择下一步。
8. 查看可用的操作。
9. 选择创建并继续。

可用的任务操作

创建 REST API 集成后，您可以查看用于与 REST API 交互的可用操作。常见的 REST API 操作包括：

- HTTP 获取数据检索请求。
- HTTP POST 请求创建数据。
- HTTP PUT/PATCH 请求更新数据。
- HTTP 删除请求删除数据。
- 自定义端点交互。
- JSON 和 XML 数据处理。
- 查询参数和标头管理。

> **Note**
>
> 可用的具体操作取决于 REST API 端点和为集成配置的身份验证权限。

API 配置选项

您可以配置 REST API 集成的各个方面，以满足您的特定要求。

端点配置

配置以下端点设置：

- 基本 URL 和端点路径。

- HTTP 方法规范。
- 请求和响应格式处理。
- 错误处理和重试逻辑。

数据处理

配置您的集成如何处理不同的数据格式：

- JSON 请求和响应处理。
- XML 数据转换。
- 表单数据和分段上传。
- 二进制数据处理。

管理 REST API 集成

创建 REST API 集成后，您可以使用以下选项对其进行管理：

- 编辑集成-更新身份验证设置、基本 URL 或 API 配置。
- 共享集成-使组织中的其他用户可以使用该集成。
- 监控使用情况-查看集成活动和 API 调用指标。
- 查看操作-查看可用 REST API 操作的完整列表。
- 测试端点-验证 API 连接和身份验证。
- 删除集成-移除集成并撤消关联的身份验证。

> **Important**
>
> REST API 集成取决于目标 Web 服务的可用性和配置。API 或身份验证要求的更改可能会影响集成功能。

Salesforce 集成

使用 Amazon Quick 中的 Salesforce 操作连接器，您可以在 Salesforce 组织内执行操作，包括管理记录、查询数据以及与 Salesforce API 交互。有关 Amazon Quick 订阅要求，请参阅the section called “在控制台中设置集成”。

> **Note**
>
> 自Salesforce春季发布以来（2026年2月），默认情况下，所有Salesforce组织都禁止创建新的互联应用程序。本指南使用了 Salesforce 的外部客户端应用程序 (ECA)，它们与 Amazon Quick Salesforce 连接器完全兼容。

先决条件

在设置 Salesforce 集成之前，请确保您具备以下条件：

- 具有系统管理员访问权限的 Salesforce 组织。
- Amazon Quick Author 角色或更高
- 您的 Amazon Quick 实例 URL（例如`https://us-east-1.quicksight.aws.amazon.com`）。

第 1 步：在 Salesforce 中创建外部客户端应用程序

在 Salesforce 中创建外部客户端应用程序 (ECA)，使用 Amazon Quick 启用 OAuth 身份验证。

导航到外部客户端应用程序管理器

1. 登录到你的 Salesforce 组织并选择 “设置”（右上角的齿轮图标）。
2. 在导航窗格中，展开平台工具 > 应用程序 > 外部客户端应用程序 > 外部客户端应用程序管理器。
3. 选择 “新建外部客户端应用程序”。

填写基本信息

为您的外部客户端应用程序输入以下基本信息：

外部客户端应用程序基本信息

Field	Value
外部客户端应用程序名称	描述性名称（例如，“Amazon 快速集成”）
API 名称	Auto-generated 来自应用程序名称

Field	Value
联系人邮箱	您的管理员电子邮件地址
分发状态	本地（默认）

步骤 2：配置 OAuth 设置

启用 OAuth

在 API（启用 OAuth 设置）部分中，选择启用 OAuth 以展开 OAuth 配置面板。

设置回调网址

在回传网址字段中输入 Amazon Quick OAuth 回传网址：

<your-quick-instance-url>/sn/oauthcallback

例如：`https://us-east-1.quicksight.aws.amazon.com/sn/oauthcallback`

添加 OAuth 作用域

将以下范围从可用的 OAuth 范围移至选定的 OAuth 作用域：

- 访问身份 URL 服务（id、profile、email、address、phone）
- 通过 API (api) 管理用户数据
- 通过 Web 浏览器 (Web) 管理用户数据
- 完全访问权限（完整）
- 访问 Visualforce 应用程序 (visualforce)
- 随时执行请求（refresh_token、offline_access）
- 访问唯一用户标识符 (openid)
- 访问自定义权限 (custom_permissions)
- 访问 Connect REST API 资源 (chatter_api)
- 访问分析 REST API 资源 (wave_api)
- 访问分析 REST API 图表地理数据资源 (eclair_api)
- 管理 Pardot 服务 (pardot_api)

启用 OAuth 流程

选择以下流程选项：

- 启用客户端凭证流程
- 启用授权码和凭证流程
- 启用代币交换流程

启用安全设置

选择以下安全选项：

- 需要验证密钥才能进行代码交换 (PKCE)
- Web 服务器流程需要密钥（默认选中）
- 刷新令牌流需要密钥（默认选中）

选择 “创建” 以保存外部客户端应用程序。

第 3 步：获取消费者证书

1. 创建后，您将进入 ECA 详情页面。
2. 导航至 “设置” 选项卡或选择 “管理消费者详细信息”。
3. 您可能需要验证自己的身份（电子邮件验证码）。
4. 复制消费者密钥（客户端 ID）和消费者密钥（客户机密）。

> **Important**
>
> 安全地保存这些凭证。当你在 Amazon Quick 中配置连接器时，你需要它们。

步骤 4：在 Amazon Quick 中配置 Salesforce 连接器

导航到 “连接器”

1. 打开 Amazon Quick 并选择 “连接器”。
2. 选择 “为你的团队创建” 选项卡。
3. 找到并选择 Salesforce。

4. 如果系统提示连接器已存在，请选择“否，新建”。

填写连接详情

输入以下连接详细信息：

Salesforce 连接器连接详情

Field	Value
名称	描述性名称（例如，“Salesforce ECA”）
Network	公有网络
身份验证类型	自定义 OAuth 应用程序
基本网址	`https://<your-domain>.my.salesforce.com/services/data/v60.0`
客户端 ID	步骤 3 中的使用者密钥
客户机密钥	第 3 步中的消费者秘密
代币网址	`https://<your-domain>.my.salesforce.com/services/oauth2/token`
授权网址	`https://<your-domain>.my.salesforce.com/services/oauth2/authorize`
重定向网址	Pre-filled（不要改变）

选择下一步以继续。

第 5 步：验证并发布

1. 在“查看”页面上，验证可用的 Salesforce 操作（最多 42 个操作）。
2. 选择“下一步”继续进行用户共享。
3. 选择应有权访问此连接器的用户或群组。
4. 选择“发布”以发布连接器。

发布连接器后，您可以在 Amazon 快速聊天、流程和自动化中使用 Salesforce 操作。

可用操作

设置连接器后，可以使用以下 Salesforce 操作：

- 对标准和自定义对象进行创建、读取、更新和删除 (CRUD) 操作。
- 使用 SOQL（Salesforce 对象查询语言）查询 Salesforce 数据。
- 管理潜在客户、客户、联系人和机会。
- 执行 Apex 方法和自定义逻辑。
- 管理案例、任务和活动。
- 访问报告和仪表板。

> **Note**
>
> Salesforce 集成仅支持操作执行。Salesforce 系统不支持数据访问和知识库创建。

问题排查

要编辑、共享或删除您的连接器，请参阅the section called “管理现有集成”。

- “网址已不存在” 错误 — 确保您在令牌网址和授权网址中使用了正确的 Salesforce 域名。请勿使用旧版终端节点。
- OAuth 验证失败 — 验证 ECA 上是否启用了 PKCE，以及回调 URL 是否与附加的 Amazon Quick 实例 URL 完全匹配。`/sn/oauthcallback`
- 缺少作用域错误 -返回 Salesforce 中的 ECA 配置，确保所有必需的 OAuth 作用域都在 “选定” 列表中，而不是仍在 “可用” 列表中。
- “联网应用程序” 选项变为灰色——预计这将在26年Salesforce春季之后出现。改用外部客户端应用程序。ECA 是支持的替代品。

SAP 工作负载集成

借助 SAP 工作负载集成，您可以在各种 SAP 系统中执行操作。管理业务数据、库存、物料和业务流程。有关 Amazon Quick 订阅要求，请参阅the section called “在控制台中设置集成”。

您能做什么

SAP 工作负载集成提供企业级连接，帮助您使用 SAP 系统。

动作连接器

在 SAP 系统内执行操作。通过 SAP API 创建、更新和管理业务数据、库存记录、物料信息和其他企业运营。

多个 SAP 模块

Support 支持五种不同的集成类型：物料清单、业务合作伙伴、物料库存、实物盘点文档和主产品。

开始前的准备工作

在设置 SAP 工作负载集成之前，请确保具备以下条件：

- 安装并配置了相应模块的 SAP 系统。
- 具有必要权限和授权的 SAP 用户帐户。
- 亚马逊 Quick Author 或更高版本
- Amazon Quick 和你的 SAP 系统之间的网络连接。

准备 SAP 系统配置和身份验证

在 Amazon Quick 中设置集成之前，请准备好您的 SAP 系统配置和用户身份验证。SAP 工作负载集成支持多种身份验证方法，并且需要适当的系统设置。

身份验证方法

SAP 工作负载集成支持两种身份验证方法：

OAuth 2.0（推荐）

自动化工作流程的安全身份验证方法。需要在你的 SAP 系统中配置 OAuth。

必填参数：

- 客户端 ID-SAP OAuth 客户端 ID
- 客户端密钥-SAP OAuth 客户端密钥

- 令牌网址-OAuth 令牌端点（例如）`https://hostname:port/sap/bc/sec/oauth2/token?sap-client=100`
- 域名网址-SAP 系统 API 端点（例如`https://hostname:port/sap/opu/odata/sap/API_BUSINESS_PARTNER`）

基本身份验证

用于直接访问 SAP 系统的用户名和密码认证。

必填参数：

- 用户名-SAP 系统用户名
- 密码-SAP 系统密码
- 域名网址-SAP 系统 API 端点

SAP 系统配置要求

在使用 SAP 工作负载集成之前，请确保正确配置您的 SAP 系统：

OAuth 2.0 设置

对于 OAuth 2.0 身份验证：

- 使用适当的作用域配置 OAuth 授权服务器
- 使用交易代码验证服务是否已启用 OAuth `/IWFND/MAINT_SERVICE`
- 有关详细的 OAuth 2.0 配置，请参阅 SAP 文档：OAut h 2.0 配置指南

SAP API 激活

确保所需的 SAP API 服务处于活动状态：

- 为您选择的 SAP 连接器激活特定的 API 服务
- 在你的 SAP 系统中验证 API 服务状态
- 有关 API 激活的信息，请参阅 SAP 文档：SAP API 服务激活指南

可用的 SAP 工作负载集成类型

选择符合您业务需求的 SAP 集成类型，并确保相应的 SAP 模块在您的系统中可用。

SAP 物料清单

管理物料清单数据，包括组件清单、数量和制造规格。

所需范围：ZAPI_BILL_OF_MATERIAL_SRV_0002

SAP 业务合作伙伴

处理业务合作伙伴信息，包括客户和供应商数据、联系方式和关系管理。

所需范围：ZAPI_BUSINESS_PARTNER_0001

SAP 材料库存

访问和管理物料库存水平、库存流动和仓库信息。

所需范围：ZAPI_MATERIAL_STOCK_SRV_0001

SAP 实地盘点文档

创建和管理实地库存文档、库存盘点和库存对账流程。

所需范围：ZAPI_MATERIAL_STOCK_SRV_0001

SAP 产品大师

维护产品主数据，包括材料规格、分类和产品层次结构。

所需范围：ZAPI_PRODUCT_SRV_0001

SAP 工作负载身份验证设置

准备 SAP 用户身份验证凭证并确保适当的系统访问权限。

- SAP 系统 URL-获取 SAP 系统的基本 URL 或服务器地址。
- 用户凭证-创建或标识具有适当权限的 SAP 用户帐户。
- 系统权限-确保用户帐户具有您计划集成的特定 SAP 模块所必需的 SAP 授权和交易代码。
- 网络访问-验证您的 SAP 系统是否可通过外部连接进行访问，以及防火墙规则是否允许集成。

设置 SAP 集成

准备好 SAP 系统配置和身份验证凭证后，所有 SAP 集成类型的设置过程都类似。根据您的安全要求在 OAuth 2.0 或基本身份验证之间进行选择。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。
2. 选择 “为你的团队创建” 选项卡。
3. 选择一个可用的 SAP 连接器：
   - SAP 物料清单
   - SAP 业务合作伙伴
   - SAP 材料库存
   - SAP 实地盘点文档
   - SAP 产品大师
4. 单击 “添加”（加上 “+” 按钮）。
5. 填写 SAP 集成的名称和描述。
6. 选择集成的连接类型。
7. 使用支持的方法之一配置身份验证：
   a. OAuth 2.0 配置

      对于 OAuth 2.0 身份验证，请提供：

      - 客户端 ID-你的 SAP OAuth 客户端 ID
      - 客户端密钥-你的 SAP OAuth 客户端密钥
      - 令牌网址-OAuth 令牌端点网址
      - 域名网址-SAP 系统 API 端点网址

   b. 基本身份验证配置

      对于基本身份验证，请提供：

      - 用户名-您的 SAP 系统用户名
      - 密码-您的 SAP 系统密码
      - 域名网址-SAP 系统 API 端点网址
8. 选择创建并继续。
9. 选择要与之共享集成的用户。
10. 单击下一步。

预期结果

成功设置后，您的 SAP 工作负载集成将显示在集成列表中，可在 Amazon Quick 工作流程、自动化和 AI 代理中使用。您可以使用配置的身份验证凭证直接从 Amazon Quick 执行 SAP-specific 操作。

按连接器类型划分的可用操作

每个 SAP 工作负载连接器都提供针对其业务领域量身定制的特定操作。查看所选连接器类型的可用操作。

SAP 物料清单运营

管理物料清单数据的可用操作：

- 获取物料 BOM 物料-检索指定物料的物料清单详细信息

  操作 ID：`getMaterialBOMItem`

  终端节点：`GET /MaterialBOMItem`

SAP 业务合作伙伴的运营

用于管理业务合作伙伴数据的可用操作：

- 获取业务合作伙伴-检索业务合作伙伴的一般数据

  操作 ID：`getBusinessPartner`
- 获取业务合作伙伴地址-检索业务合作伙伴地址数据

  操作 ID：`getBusinessPartnerAddress`
- 获取业务合作伙伴角色-检索业务合作伙伴角色数据

  操作 ID：`getBusinessPartnerRole`
- 通过 ID 获取业务合作伙伴-按业务伙伴编号检索业务伙伴数据

  操作 ID：`getBusinessPartnerByID`

  必填参数：`BusinessPartner`（字符串，最多 10 个字符）
- 按 ID 获取业务合作伙伴角色-使用关键字段检索业务合作伙伴角色数据

  操作 ID：`getBusinessPartnerRoleByID`

必填参数：BusinessPartner（字符串，最多 10 个字符）、BusinessPartnerRole（字符串，最多 6 个字符）

SAP 材料库存运营

用于管理物料库存数据的可用操作：

- 在账户中获取材料库存-检索账户模型中发布的材料库存信息

  操作 ID：getMaterialStockInAccount

SAP 实地盘点记录操作

管理实地盘点文档的可用操作：

- 获取 PhysInventory 文档项目-读取实地盘点项目信息

  操作 ID：getPhysInventoryDocItem

SAP 产品大师操作

用于管理产品主数据的可用操作：

- 获取产品主项目-返回产品主记录

  操作 ID：getProductMaster
- 按物料获取工厂数据-返回产品主记录的工厂数据

  操作 ID：getPlantDataByMaterial

  必填参数：Product（字符串，最多 40 个字符）
- 按物料获取供应计划数据-按产品编号和工厂返回供应计划数据

  操作 ID：getSupplyPlanningDataByMaterial

  必填参数：Product（字符串，最多 40 个字符）、Plant（字符串，最多 4 个字符）

查询参数

SAP 连接器支持用于筛选、排序和格式化 API 响应的标准查询参数。使用这些参数来优化数据检索和处理。

支持的查询参数

#	参数	说明	Type
1	`$top`	限制退货商品的数量	整数
2	`$skip`	跳过指定数量的项目	整数
3	`$filter`	根据指定条件筛选结果	字符串
4	`$orderby`	按指定字段对结果进行排序	array
5	`$select`	选择要返回的特定属性	array
6	`$expand`	展开相关实体	array
7	`$inlinecount`	包括响应中的商品数量	字符串

管理 SAP 工作负载集成

创建 SAP 工作负载集成后，您可以通过多个选项对其进行管理。

编辑集成设置

按照以下步骤修改您的 SAP 工作负载集成设置。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。
2. 从连接器列表中选择您的 SAP 工作负载连接器。
3. 从列表中选择您的集成，然后选择编辑。
4. 修改集成设置：
    - 更新身份验证凭证（用户名和密码）。
    - 更改 SAP 系统 URL 或连接设置。
    - 修改集成名称或描述。

5. 选择 “保存更改” 以应用您的修改。

共享集成

您可以与组织中的其他用户共享 SAP 工作负载操作连接器。

1. 从 SAP 集成详细信息页面中，选择共享。
2. 配置共享选项：
   - 与特定用户共享-输入用户名或电子邮件地址。
   - 与组织共享-向组织中的所有用户开放。
3. 设置共享访问权限级别。
4. 选择共享集成以应用共享设置。

删除集成

请按照以下步骤永久移除您的 SAP 集成。

1. 从 SAP 工作负载集成详细信息页面中，选择删除。
2. 查看删除的影响，包括使用此集成的所有工作流程或自动化。
3. 键入集成名称以确认删除。
4. 选择 “删除集成” 可将其永久删除。

排除 SAP 工作负载集成故障

使用这些故障排除技巧来解决常见的 SAP 工作负载集成问题。

身份验证问题

OAuth 2.0 身份验证失败

症状：令牌生成失败、客户端凭据无效或 OAuth 范围错误。

解决方法：

- 验证 OAuth 客户端 ID 和客户端密钥是否正确
- 使用事务检查是否在 SAP 中正确配置 OAuth `/IWFND/MAINT_SERVICE`
- 确保为您的 SAP 工作负载连接器类型正确配置了所需的范围

- 验证令牌 URL 格式是否与您的 SAP 系统配置相匹配

基本身份验证失败

症状：登录失败、凭据无效或访问被拒绝错误。

解决方法：

- 验证 SAP 用户名和密码是否正确
- 检查用户帐户是否具有必要的 SAP 授权
- 确保用户帐户未被锁定或过期
- 验证域名 URL 是否可访问且格式正确

SAP 系统配置问题

API 服务未激活

症状：服务不可用错误、找不到 API 端点或 HTTP 404 响应。

解决方法：

- 验证您的系统中是否激活了所需的 SAP API 服务
- 使用 SAP 事务代码检查 API 服务状态
- 确保 API 服务与您选择的 SAP 连接器类型相对应
- 请联系您的 SAP 管理员以激活缺失的 API 服务

连接超时

症状：请求超时、网络连接错误或响应时间慢。

解决方法：

- 检查你的 SAP 系统 URL 是否正确且可访问
- 验证网络连接是否允许连接到 SAP 系统
- 确保防火墙规则允许集成流量
- 检查 SAP 系统性能和可用性

权限和授权错误

SAP 授权不足

症状：访问被拒绝错误、缺少授权消息或受限操作失败。

解决方法：

- 确保经过身份验证的用户需要获得特定模块的 SAP 授权
- 验证用户是否有权访问必要的交易代码
- 检查用户账户是否有适当的角色分配
- 请联系您的 SAP 管理员以授予缺少的权限

范围权限错误

症状：OAuth 范围错误、API 操作权限不足或访问受限消息。

解决方法：

- 验证 OAuth 配置是否包含您的连接器类型所需的范围
- 检查 SAP 系统中是否正确授予了范围权限
- 确保 OAuth 客户端已被授予必要的 API 访问权限

数据格式和参数错误

参数格式无效

症状：数据验证错误、字段长度消息无效或参数格式异常。

解决方法：

- 查看操作参数并确保它们与预期的 SAP 数据格式相匹配
- 检查字段长度是否符合 SAP 系统要求（例如，BusinessPartner 最多 10 个字符）
- 验证特定 SAP 模块的数据类型是否正确
- 确保为操作提供了所有必填字段

查询参数错误

症状：查询语法错误、不支持的参数消息或格式错误的请求错误。

解决方法：

- 验证参数使用正确的语法（例如`$filter`、`$top`、`$skip`）
- 检查参数值的格式是否正确
- 确保 SAP API 支持正在使用的特定参数

- 有关支持的查询选项，请参阅 SAP API 文档

SAP 系统可用性问题

SAP 系统不可用

症状：连接被拒绝错误、系统无响应或服务不可用消息。

解决方法：

- 向 SAP 管理员查询 SAP 系统状态和可用性
- 验证是否存在影响系统的定期维护时段
- 检查是否有任何 SAP 系统警报或已知问题
- 确认系统可用性后重试该操作

ServiceNow 整合

使用 ServiceNow 集成在您的 ServiceNow 实例中执行操作，包括管理事件、问题、变更请求、知识库文章和附件。此集成使用 ServiceNow REST API。有关更多信息，请参阅 ServiceNow 文档中的 REST API。

设置此集成涉及两个步骤。首先，在您的 ServiceNow 实例中配置 OAuth 应用程序。然后，您可以在 Amazon Quick 中创建集成并将其连接到您的 ServiceNow 应用程序。有关 Amazon Quick 支持的身份验证方法的信息，请参阅the section called “身份验证方法”。

开始前的准备工作

在设置集成之前，请确认您已具备以下条件。

- 一个 ServiceNow 实例。此集成已针对Xanadu版本进行了验证。
- 有权创建 OAuth 应用程序的 ServiceNow 用户账户（需要`admin`角色）。
- 对于服务身份验证（客户端证书），您的实例必须运行华盛顿特区版本或更高版本。
- 有关订阅要求，请参阅the section called “在控制台中设置集成”。

配置 ServiceNow OAuth

在配置 Amazon Quick 之前，请在您的 ServiceNow 实例中创建 OAuth 应用程序终端节点。在移至 Amazon Quick 控制台 ServiceNow之前，请完成以下所有步骤。

有关更多信息，请参阅 ServiceNow 文档中的创建客户端访问实例的终端节点。

注册 OAuth 应用程序

要注册 OAuth 应用程序，请完成以下步骤。

1. 在您的 ServiceNow 实例中，导航到 “全部” > “系统 OAuth” > “应用程序注册表”，然后选择 “新建”。
2. 选择为外部客户端创建 OAuth API 端点。
3. 填写表格：
   - 名称-OAuth 应用程序的描述性名称。
   - 重定向网址 — `https://{region}.quicksight.aws.amazon.com/sn/oauthcallback`

     `{region}`替换为您 Amazon 所在的地区（例如，`us-east-1`）。
4. 选择提交。
5. 重新打开应用程序注册表项，然后选择 Client Secret 旁边的锁定图标以显示该值。
6. 复制客户端 ID 和客户端密钥值。当你在 Amazon Quick 中配置集成时，你需要这些。

服务身份验证的其他步骤（客户端凭据）

如果您计划使用服务身份验证，请在注册 OAuth 应用程序后完成这些额外步骤。 ServiceNow 华盛顿特区新闻稿中引入了客户证书授予类型。有关更多信息，请参阅 Up You OAuth2.0 r Game：ServiceNow 社区中华盛顿特区的入站客户凭证。

1. 启用客户端凭证授予类型。`sys_properties.list`使用筛选器导航器导航到并使用以下值创建新的系统属性：
   - 名称 – `glide.oauth.inbound.client.credential.grant_type.enabled`
   - 类型 – `true | false`
   - 值 – `true`
2. 确认已安装以下插件（导航至管理员 > 应用程序管理器）：
   - OAuth 2.0 () `com.snc.platform.security.oauth`
   - REST API 提供商 (`com.glide.rest`)
   - 身份验证范围 (`com.glide.auth.scope`)
   - REST API 身份验证范围插件 () `com.glide.rest.auth.scope`

3. 在系统 OAuth > 应用程序注册表中返回您的 OAuth 应用程序。如果 OAuth 应用程序用户字段不可见，请将其添加到表单中（使用 “配置” > “表单生成器” 进行添加）。
4. 将 OAuth 应用程序用户设置为具有相应权限的用户，例如具有系统管理员角色的用户。

> **Important**
>
> 使用服务身份验证时，所有操作都以配置的 OAuth 应用程序用户身份执行。任何有权访问此集成的 Amazon Quick 用户都可以使用该账户的权限执行操作。配置账户权限以符合贵组织的安全要求。

在 Amazon Quick 中设置集成

完成 ServiceNow OAuth 配置后，在 Amazon Quick 中创建集成。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。
2. 选择 “为你的团队创建” 选项卡。
3. 查找并选择ServiceNow。
4. 输入集成详细信息：
   - 名称- ServiceNow 集成的描述性名称。
   - 描述（可选）-集成的目的。
5. 选择您的连接类型并填写连接设置：
   a. 对于用户身份验证 (OAuth)，请配置以下字段：
      - 基本网址 — `https://{your-instance}.service-now.com`
      - 客户端 ID — 来自您的 ServiceNow OAuth 应用程序的客户端 ID。
      - 客户端密钥-来自您的 ServiceNow OAuth 应用程序的客户端密钥。
      - 代币网址 — `https://{your-instance}.service-now.com/oauth_token.do`
      - 身份验证网址 — `https://{your-instance}.service-now.com/oauth_auth.do`
      - 重定向网址 — `https://{region}.quicksight.aws.amazon.com/sn/oauthcallback`
   b. 对于服务身份验证（客户端凭据），请配置以下字段：
      - 身份验证类型- Service-to-service OAuth

- 基本网址 — `https://{your-instance}.service-now.com`
- 客户端 ID — 来自您的 ServiceNow OAuth 应用程序的客户端 ID。
- 客户端密钥-来自您的 ServiceNow OAuth 应用程序的客户端密钥。
- 代币网址 — `https://{your-instance}.service-now.com/oauth_token.do`

6. 选择创建并继续。
7. 选择要与之共享集成的用户。
8. 选择下一步。

要进行用户身份验证，请导航至连接器 > 您的 ServiceNow 连接器名称，然后选择登录以完成 OAuth 授权流程。

可用操作

设置集成后，可以使用以下操作。

ServiceNow 可用操作

类别	处理建议	说明
意外事件	列出事件	检索现有事件。
意外事件	创建事件	创建事件记录以记录偏离预期操作标准的情况。
意外事件	查看事件	检索特定事件的详细信息。
意外事件	更新事件	更新事件记录。
意外事件	删除事件	删除事件。
Problems（问题）	列出问题	检索现有问题。
Problems（问题）	创建问题	创建新的问题记录。
Problems（问题）	查看问题	检索特定问题记录的详细信息。

类别	处理建议	说明
Problems（问题）	更新问题	更新问题记录。
Problems（问题）	删除问题	删除问题。
更改请求	列出变更请求	检索所有变更请求。
更改请求	创建变更请求	创建变更请求以实施修改已批准和支持的配置项目 (CI) 的受控流程。
更改请求	查看变更请求	检索有关特定变更请求的详细信息。
更改请求	更新变更请求	修改变更请求。
更改请求	删除变更请求	删除变更请求。
知识库文章	创建知识库文章	创建知识库文章。需要知识 API (`sn_km_api`) 插件。
知识库文章	更新知识库文章	修改知识库文章。
知识库文章	删除知识库文章	删除知识库文章。
附件	检索附件元数据	检索附件文件的元数据。
附件	检索附件元数据	检索特定附件文件的元数据。
附件	检索附件内容	检索二进制文件附件内容。
附件	上传二进制附件	将二进制文件作为附件上传到指定记录。
附件	上传分段表单附件	上传分段文件附件。
附件	删除附件	删除附件。
Users	列出 用户	列出所有用户记录。
系统	列出选择	从 sys_choice 表中检索选项列表值。

> **Note**
>
> 可用的具体操作取决于您的 ServiceNow 实例中配置的权限和所使用的身份验证方法。

限制

此集成 ServiceNow 通过 REST API 进行交互，REST API 不强制执行界面策略、用户界面操作或客户端脚本。这些规则仅适用于 ServiceNow 浏览器界面。 Server-side 强制执行业务规则、ACL 和数据策略。有关更多信息，请参阅 ServiceNow 文档中的 REST API。

管理和故障排除

要编辑、共享或删除您的集成，请参阅the section called “管理现有集成”。

身份验证问题

- OAuth 授权失败 — 验证客户端 ID 和客户端密钥是否与 ServiceNow 应用程序注册表中的值相匹配。确认中的重定向网址与您的 Amazon Quick 配置中的网址完全 ServiceNow 匹配。
- 服务身份验证失败-验证`glide.oauth.inbound.client.credential.grant_type.enabled`系统属性是否设置为`true`。确认应用程序注册记录上已填充 OAuth 应用程序用户字段。

常见错误消息

- 操作返回权限错误-验证 ServiceNow 用户或 OAuth 应用程序用户是否具有访问目标表所需的角色（例如，事件管理`itil`角色）。
- 连接超时或无法访问实例-验证基本 URL 是否使用了正确的 ServiceNow 实例名称。确认 ServiceNow 实例可访问且未处于维护模式。

Shopif

借助 Shopify 操作连接器，您可以直接在 Amazon Quick 中通过自然语言管理产品、订单、客户和商店运营。

Shopify 使用自定义 OAuth 应用程序身份验证。有关 Amazon Quick 支持的身份验证方法的更多信息，请参阅the section called “身份验证方法”。

开始前的准备工作

在设置集成之前，请确保您具备以下条件。

- 具有管理员访问权限的活跃 Shopify 商店。
- 在您的 Shopify 后台或 Shopify 合作伙伴门户中注册的自定义应用程序，具有您需要的管理员 API 访问范围。
- 有关 Amazon Quick 订阅要求，请参阅the section called “在控制台中设置集成”。

配置 Shopi

要进行自定义 OAuth 应用程序身份验证，请在您的 Shopify 商店后台或 Shopify 网站的 Shopify 合作伙伴门户中创建自定义应用程序。配置与您要使用的操作相匹配的管理员 API 访问范围，并将 Amazon Quick 回传 URL 添加`https://{region}.quicksight.aws.amazon.com/sn/oauthcallback`为允许的重定向 URL。`{region}`替换为您Amazon所在的地区（例如，`us-east-1`）。有关分步说明，请参阅 Shopify 开发者文档中的身份验证和授权。记录客户端 ID（API 密钥）和客户密钥（API 密钥）— 在配置 Amazon Quick 时需要它们。

在 Amazon Quick 中设置连接器

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择 “连接器”。
2. 选择 “为你的团队创建” 选项卡。
3. 查找并选择 Shopify。
4. 输入连接器的名称。（可选）选择 + 添加描述以添加描述。
5. 在 “连接类型” 中，选择 “公共网络”。
6. 对于 OAuth 配置，选择自定义 OAuth 应用程序并配置以下字段：
    - 基本网址 — 您商店的 Shopify MCP 基本网址。
    - 客户编号-来自 Shopify 自定义应用的客户编号（API 密钥）。
    - 公共 OAuth 客户端（可选）— 如果您的 Shopify 自定义应用配置为公共客户端（无客户端密钥），请选择此选项。
    - 客户密钥-来自 Shopify 自定义应用的客户密钥（API 密钥）。
    - 令牌网址 — 您商店的 Shopify OAuth 令牌端点。
    - 授权网址-您商店的 Shopify OAuth 授权端点。
    - 重定向 URL — Pre-filled 使用 Amazon 快速回传网址。

7. 选择下一步。
8. Shopify 授权窗口打开。查看请求的权限，然后选择安装应用程序或等效按钮。
9. 在 “查看” 页面上，查看连接器的可用操作。选择下一步。
10. 在 “发布” 页面上，选择谁可以访问连接器。您可以为组织中的所有人启用访问权限，也可以搜索特定的团队或群组。
11. 选择发布。

可用操作

设置连接器后，Shopify 公开的操作即可使用。要查看连接器的当前操作集，请转至 Amazon Quick 控制台中连接器的可用操作视图。

管理和故障排除

要编辑、共享或删除您的连接器，请参阅the section called “管理现有集成”。

身份验证问题

- Sign-in 失败 — 确认您可以直接登录您的 Shopify 商店后台。确认您的 Shopify 定制应用中允许的重定向网址与 Amazon Quick 回传网址相匹配。
- 客户凭证无效-验证客户端 ID（API 密钥）和客户密钥（API 密钥）是否与 Shopify 自定义应用中的值相匹配。
- 权限不足-验证在 Shopify 自定义应用上配置的管理员 API 访问范围是否与您要使用的操作相匹配。

Slack 集成

使用 Slack 操作连接器，你可以通过自然语言直接在 Amazon Quick 中访问 Slack 平台。您无需离开 Amazon Quick 即可发送消息、管理频道、搜索内容以及与用户和用户组互动。

Amazon Quick 支持 Slack 的多种身份验证方法。选择最适合您组织安全要求的方法。

- 默认 OAuth 应用程序-使用 Amazon由托管的 OAuth 应用程序。无需其他凭证。您可以直接使用您的 Slack 工作区进行身份验证。
- 自定义 OAuth 应用程序-使用客户管理的 Slack 应用程序。此选项可让您的组织完全控制 OAuth 配置。
- 不记名令牌 — 使用 Slack 机器人令牌进行身份验证。此方法适用于对工作区的机器人级访问。

有关 Amazon Quick 支持的身份验证方法的更多信息，请参阅the section called “身份验证方法”。

开始前的准备工作

在设置集成之前，请确保您具备以下条件。

- 一个 Slack 工作区，可以访问您要使用的频道和数据。
- 对于自定义 OAuth 应用程序：访问 Slack 网站上的 Slack API 控制面板以创建应用程序。
- 对于持有者令牌：来自 Slack 应用程序的机器人令牌（开头为`xoxb-`）。有关更多信息，请参阅 Slack 网站上的快速入门应用程序设置。
- 有关 Amazon Quick 订阅要求，请参阅the section called “在控制台中设置集成”。

配置 Slack

如果您使用默认 OAuth 应用程序身份验证，请跳过此部分并转至。the section called “在 Amazon Quick 中设置连接器”

对于自定义 OAuth 应用程序或持有者令牌身份验证，请在配置 Amazon Quick 之前在 Slack 中完成相应的步骤。

为自定义 OAuth 应用程序或持有者令牌创建 Slack 应用程序

创建 Slack 应用程序以获取 Amazon Quick 所需的客户凭证或机器人令牌。

1. 前往 Slack 网站上的 Slack API 控制面板，然后选择创建新应用程序。
2. 选择 “从头开始”。
3. 输入应用程序名称并选择您的 Slack 工作空间。选择 Create App（创建应用程序）。
4. 在左侧边栏中，选择 OAuth 和权限。
5. 在 “重定向网址” 下，选择 “添加新的重定向 URL”，然后输入 Amazon 快速回传 URL：`https://{region}.quicksight.aws.amazon.com/sn/oauthcallback`

   选择 “添加”，然后选择 “保存 URL”。
6. 在 “范围” 下，添加您的集成所需的机器人令牌作用域。有关推荐的范围，请参阅the section called “推荐瞄准镜”。
7. 在左侧边栏中，选择 “基本信息”。在 “应用程序凭证” 下，记录以下值：

   - 客户端 ID
   - 客户端密钥

8. 对于持有者令牌：从 OAuth 和权限页面将应用程序安装到您的工作区。安装后，复制 Bot 用户 OAuth 令牌（开头xoxb-为）。

推荐瞄准镜

当你连接到 Slack 时，需要以下范围。创建自定义 Slack 应用程序时，请在 OAuth 和权限页面上添加这些范围。对于自定义 OAuth 应用程序，请将其添加为用户令牌范围。对于持有者代币，请将其添加为机器人代币范围。

Slack 推荐瞄准镜

Scope	说明
calls:read	读取通话信息。
calls:write	创建和管理呼叫。
channels:history	阅读公共频道中的消息历史记录。
channels:read	阅读有关公共频道的信息。
channels:write	管理公共频道。
chat:write	向频道和对话发送消息。
dnd:read	读取 “请勿打扰” 设置。
dnd:write	更新 “请勿打扰” 设置。
emoji:read	读取自定义表情符号。
files:read	读取频道中共享的文件。
files:write	上传和管理文件。
groups:history	在私人频道中读取消息历史记录。
groups:read	读取有关私人频道的信息。
groups:write	管理私人频道。
im:history	读取私信中的消息历史记录。

Scope	说明
im:read	读取私信的相关信息。
im:write	开始私信。
links:read	读取链接预览。
links:write	管理链接预览。
mpim:history	读取群组私信中的留言历史记录。
mpim:read	读取有关群组私信的信息。
mpim:write	开始群组私信。
pins:read	读取已置顶的消息。
pins:write	固定和取消置顶消息。
reactions:read	读取消息上的表情符号反应。
reactions:write	添加和移除表情符号反应。
reminders:read	阅读提醒。
reminders:write	创建提醒。
remote_files:read	读取远程文件。
remote_files:share	共享远程文件。
search:read	搜索消息和文件。
stars:read	阅读已加星标的物品。
stars:write	星星和取消星标的物品。
team:read	读取工作空间信息。
usergroups:read	读取用户组信息。

Scope	说明
usergroups:write	管理用户组。
users:read	读取用户信息。
users:read.email	读取用户的电子邮件地址。
users:write	更新用户信息。
users.profile:read	读取用户个人资料信息。
users.profile:write	更新用户个人资料信息。

> **Note**
>
> 并非所有作用域都适用于用户令牌作用域和机器人令牌作用域。某些作用域（例如search:read和stars:read）仅可用作用户令牌作用域。在为持有者令牌身份验证配置范围时，请在 Slack 网站上的 Slack API 作用域参考中验证范围的可用性。

在 Amazon Quick 中设置连接器

从“可用”选项卡连接

如果要使用默认 OAuth 应用程序身份验证，则无需额外配置即可直接从“可用”选项卡进行连接。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。
2. 在“可用”选项卡上，找到 Slack，然后选择 Connect。
3. 完成 Slack 登录流程并授予所请求的权限。

要改为使用自定义 OAuth 应用程序或 Bearer Token 配置连接器，请使用为你的团队创建选项卡，如下所述。

从“为你的团队创建”选项卡创建

完成所有必需的 Slack 配置后，请在 Amazon Quick 中创建连接器。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。

2. 选择 “为你的团队创建” 选项卡。
3. 找到并选择 Slack。

> **Note**
>
> 如果 Slack 连接器已经存在，则会出现一个包含现有连接器的对话框。要使用现有的连接器，请选择它。要创建新的，请选择 “否，新建”。

4. 输入连接器的名称。（可选）选择 + 添加描述以添加描述。
5. 在 “连接类型” 中，选择 “公共网络”。
6. 对于 OAuth 配置，请选择以下身份验证方法之一并配置必填字段。

   a. 对于默认 OAuth 应用程序：

      无需其他凭证。选择下一步以继续。

   b. 对于自定义 OAuth 应用程序，请配置以下字段：

      - 基本网址（可选）— Slack API 基础网址。示例：`https://slack.com/api`
      - 客户端 ID — 来自你的 Slack 应用程序的客户端 ID。
      - 客户密钥-来自你的 Slack 应用程序的客户端密钥。
      - 令牌网址-令牌端点。示例：`https://slack.com/api/oauth.v2.access`
      - 授权 URL-授权端点。示例：`https://slack.com/oauth/v2/authorize`
      - 重定向 URL — Pre-filled 使用 Amazon 快速回传网址。

   c. 对于不记名令牌，请配置以下字段：

      - 基本网址（可选）— Slack API 基础网址。示例：`https://slack.com/api`
      - 机器人令牌 — 您的 Slack 机器人令牌（开头为`xoxb-`）。

7. 选择下一步。
8. 如果您选择默认 OAuth 应用程序或自定义 OAuth 应用程序，则会打开 Slack 授权窗口。查看请求的权限，选择您的工作空间，然后选择允许。
9. 在 “查看” 页面上，查看连接器的可用操作。选择下一步。
10. 在 “发布” 页面上，选择谁可以访问连接器。您可以为组织中的所有人启用访问权限，也可以搜索特定的团队或群组。
11. 选择发布。

可用操作

设置连接器后，可以执行以下操作。

Slack 可用操作

类别	处理建议	说明
消息	聊天帖子消息	向频道、私信或私人群组发布消息。
消息	给我发消息	向频道发送第三人称操作消息。
消息	获取消息固定链接	检索特定消息的永久链接 URL。
渠道	对话创建	创建公共或私人频道。
渠道	对话记录	从频道检索消息历史记录。仅返回主时间轴消息，不返回主题回复。
渠道	对话回复	检索对特定家长消息的主题回复。
渠道	对话邀请	邀请用户访问现有频道。
渠道	对话加入	加入现有频道。
渠道	对话大放异彩	将用户从频道中移除。
渠道	对话离开	离开频道。
渠道	对话成员	列出频道的成员 ID。
渠道	对话已打开	打开或恢复私信或多人私信。
渠道	对话设定主题	设置或更新频道的主题。
渠道	获取对话	按 ID 检索频道的元数据。
渠道	列出频道	列出用户可用的频道。
渠道	列出用户的对话	列出用户可访问的频道和私信。
反应	创建反应	为消息添加表情符号反应。

类别	处理建议	说明
反应	删除反应	移除消息中的表情符号反应。
反应	列出反应	列出对消息、文件或文件评论的回应。
文件	上传或创建文件	将文件或媒体上传到频道或话题。
文件	上传到外部网址	添加对外部文件的引用，以便在 Slack 中共享。
文件	下载文件	下载在 Slack 中共享的文件。
文件	文件信息	检索文件的元数据和注释。
文件	文件清单	使用可选筛选器列出工作区中的文件。
Search	搜索全部	在整个工作区中搜索消息和文件。
Search	搜索消息	使用日期范围和过滤器搜索邮件。
Search	搜索频道	按名称、主题或目的搜索频道。
Search	搜索用户	按电子邮件、姓名或显示名称搜索用户。
Search	搜索上下文	跨消息、文件、频道和用户进行搜索。支持使用 Slack 人工智能在工作空间上进行语义搜索。
Search	获取搜索配置	检查工作区中是否提供语义搜索。
Users	获取用户详细信息	按 ID 检索用户信息。
Users	获取用户个人资料	检索用户的个人资料信息。
Users	用户配置文件集	更新用户的个人资料字段。
Users	用户名单	列出工作区中的所有用户。
用户组	用户组创建	创建新的用户组。
用户组	用户组列表	列出工作区中的用户组。

类别	处理建议	说明
用户组	用户组用户更新	替换用户组的所有成员。
提醒	提醒事项添加	使用指定的文本和时间创建提醒。
Workspace	获取队伍	检索有关 Slack 工作空间的元数据。

> **Note**
>
> 您可以使用的操作取决于为 Slack 应用程序配置的范围以及经过身份验证的用户可访问的频道。

管理和故障排除

要编辑、共享或删除您的连接器，请参阅the section called “管理现有集成”。

身份验证问题

- Sign-in 失败（默认 OAuth 应用程序或自定义 OAuth 应用程序）— 确认您的 Slack 工作区处于活动状态，并且可以直接登录 Slack 网站。对于自定义 OAuth 应用程序，请确认您的 Slack 应用程序中的重定向网址与 Amazon Quick 回传网址相匹配。
- 无效的客户端凭证（自定义 OAuth 应用程序）-验证客户端 ID 和客户端密钥是否与 Slack 应用程序的 “基本信息” 部分中的值相匹配。
- 不记名令牌被拒绝 — 验证您的机器人令牌是否处于活动状态且开头`xoxb-`为。可以从 Slack API 控制面板中撤消代币。
- 权限不足-验证为 Slack 应用程序配置的范围是否包含您要使用的操作所需的权限。请参阅the section called “推荐瞄准镜”。
- 频道未找到或不在频道中-验证机器人是否已添加到频道中。在尝试发布消息或阅读历史记录之前，请邀请机器人加入频道。

智能表单集成

借助 Smartsheet 操作连接器，您可以直接在 Amazon Quick 中通过自然语言管理工作表、行、报告和搜索 Smartsheet 工作区。

先决条件

在设置集成之前，请确保满足以下要求。

- 具有商业、企业或高级工作管理计划的 Smartsheet 帐户。免费账户无法生成 API 访问令牌或注册 OAuth 应用程序。欲了解更多信息，请参阅 Smartsheet 网站上的 Smartsheet 定价和 Smartsh eet 文档中的 Smartsheet O
- Smartsheet 开发者工具已为您的账户激活。
- 有关订阅要求，请参阅the section called “在控制台中设置集成”。

配置智能表开发者工具

在配置 Amazon Quick 之前，请在 Smartsheet 中设置凭证。每个用户都使用自己的 Smartsheet 帐户登录，并且操作以该用户的权限运行。此方法使用自定义 OAuth 应用程序。完成以下the section called “注册开发者工具并创建开发者个人资料”和the section called “注册 OAuth 应用程序”部分。

有关身份验证方法的更多信息，请参阅the section called “身份验证方法”。

注册开发者工具并创建开发者个人资料

1. 前往开发者工具注册页面，注册要用于应用程序的 Smartsheet 帐户。有关更多信息，请参阅 Smartsheet API 文档中的注册开发者工具。
2. 在 Smartsheet 激活开发者工具后，登录 Smartsheet 应用程序并在左下角选择你的账户图标，然后选择开发者工具。
3. 选择 “创建开发者个人资料”，然后输入配置文件名称。有关更多信息，请参阅 Smartsheet API 文档中的创建您的开发者个人资料。

> **Tip**
>
> Smartsheet 建议使用 OAuth 应用程序的专用服务帐户，而不是个人帐户。

注册 OAuth 应用程序

1. 在 Smartsheet 开发者工具中，选择创建新应用程序。
2. 填写表格：
   - 应用程序名称-用于向用户标识您的应用程序的名称。

- 应用程序描述-对集成的简要描述。
- 应用程序网址-启动您的应用程序的网址或登录页面。
- 应用程序 contact/support-Support 联系信息。
- 应用程序重定向网址 — `https://{region}.quicksight.aws.amazon.com/sn/oauthcallback`

  `{region}`替换为您 Amazon 所在的地区（例如，`us-east-1`）。

3. 选择保存。Smartsheet 生成应用程序客户端 ID 和应用程序密钥。
4. 复制 “客户端 ID” 和 “客户机密钥” 值。当你在 Amazon Quick 中配置集成时，你需要这些。

有关更多信息，请参阅 Smarts heet API 文档中的注册应用程序。

> **Note**
>
> 当您配置 OAuth 应用程序时，连接器会向 Smartsheet 请求访问范围，以确定它可以代表经过身份验证的用户执行的操作。访问范围不会覆盖现有的共享权限。有关更多信息，请参阅 Smartsheet API 文档中的访问范围。

在 Amazon Quick 中设置集成

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择 “连接器”。
2. 选择 “为你的团队创建” 选项卡。
3. 找到并选择 Smartsheet。
4. 输入集成详细信息：

   - 名称 — Smartsheet 集成的描述性名称。
   - 描述（可选）-集成的目的。
   - 基本网址 — `https://mcp.smartsheet.com`
   - 客户端 ID — 来自你的 Smartsheet 开发者工具应用程序注册的应用程序客户端 ID。
   - 客户密钥 — 来自你的 Smartsheet 开发者工具应用程序注册的应用程序密钥。
   - 代币网址 — `https://api.smartsheet.com/2.0/token`
   - 身份验证网址 — `https://app.smartsheet.com/b/authorize`
5. 选择创建并继续。

6. 选择要与之共享集成的用户。
7. 选择下一步。

> **Note**
>
> 如果您使用的是美国以外的 Smartsheet 区域服务器，请将 MCP 服务器 URL 替换为适合您所在地区的服务器：
>
> - 对于欧洲，请使用 `https://mcp.smartsheet.eu`
> - 对于澳大利亚，请使用 `https://mcp.smartsheet.au`

可用操作

设置连接器后，Smartsheet MCP 服务器公开的操作即可使用。要查看连接器的当前操作集，请在 Amazon Quick 控制台中打开连接器的 “可用操作” 视图。有关可用 MCP 工具的完整列表，请参阅 Smartsheet 文档中的 MCP 服务器工具。

管理和故障排除

要编辑、共享或删除您的连接器，请参阅the section called “管理现有集成”。

身份验证问题

- OAuth 授权失败 — 验证客户端 ID 和客户端密钥是否与 Smartsheet 开发者工具应用程序注册中的值相匹配。确认 Smartsheet 中的重定向网址与您的 Amazon Quick 配置中的网址完全匹配。有关 OAuth 错误类型的列表，请参阅 Smartsheet API 文档中的 OAuth 错误类型。
- 开发者工具不可用 — 确认您的 Smartsheet 账户已激活开发者工具。免费账户不支持开发者工具。如果您的请求被拒绝，请联系您的 Smartsheet 客户成功经理。

常见错误消息

- 操作会返回权限错误-验证经过身份验证的用户在目标工作表上是否具有所需的共享权限。OAuth 作用域不会覆盖共享级别的访问控制。有关更多信息，请参阅 Smartsheet API 文档中的资源访问权限级别。
- 未找到工作表-验证工作表 ID 是否正确，以及经过身份验证的用户是否至少拥有工作表的查看者访问权限。

- API 速率限制错误 — Smartsheet API 强制执行速率限制。有关更多信息，请参阅 Smartsheet API 文档中的限制。

雪花皮层代理集成

> **Note**
>
> 本指南涵盖了通过第三方 MCP 服务器验证的集成。Snowflake 管理 Cortex Agent MCP 服务器的设置和可用性。

使用 Snowflake Cortex Agent 操作连接器，您可以直接在 Amazon Quick 中通过模型上下文协议 (MCP) 服务器连接查询 Snowflake 数据并通过 Cortex Agent 运行 AI-powered 分析。

Snowflake Cortex Agent 使用 MCP 服务器连接。要设置此集成，请完成以下两个步骤。首先，在你的 Snowflake 账户中启用 Cortex Agent MCP 服务器并获取服务器端点 URL。然后，在 Amazon Quick 中创建集成。有关 Snowflake 的 Cortex Agent MCP 服务器的更多信息，请参阅 Snowflake 文档中的 C ortex Agents MCP 服务器。

先决条件

在设置集成之前，请确保您拥有以下资源和访问权限。

- 启用了 Cortex Agent 并配置了 Cortex Agent MCP 服务器的活跃 Snowflake 帐户。有关启用 Cortex Agent MCP 服务器的信息，请参阅 Snowflake 文档中的 Cortex Agents MCP 服务器。
- 来自你的 Snowflake 账户的 MCP 服务器端点网址。
- 在您的 Snowflake 账户中为要执行的操作配置了相应的角色、仓库、数据库和架构。
- 有关订阅要求的信息，请参阅the section called “在控制台中设置集成”。

在 Amazon Quick 中设置集成

验证您的 Snowflake 账户并获取 MCP 服务器终端节点后，在 Amazon Quick 中创建集成。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。
2. 选择 “为你的团队创建” 选项卡。
3. 找到并选择 Snowflake Cor tex Agent。
4. 在 C onnect to Snowflake Cortex Agent 页面上，输入以下字段：

- 名称 — 您的 Snowflake Cortex Agent 连接器的描述性名称。
- 描述（可选）-有关您计划如何使用此连接的说明。
- MCP 服务器端点 — 来自你的 Snowflake 账户的 Cortex Agent MCP 服务器端点 URL。示例：`https://mcp.example.com/sse`。
- 连接类型-选择公共网络。

5. 选择下一步。
6. 如果 Cortex Agent MCP 服务器需要身份验证，Amazon Quick 会使用 MCP OAuth 发现来处理登录流程。如果出现 Snowflake 登录弹出窗口，请输入您的 Snowflake 凭据并授予所请求的权限。有关 Amazon Quick 如何处理 MCP 身份验证的更多信息，请参阅the section called “准备 MCP 服务器设置和身份验证”。
7. 在 “评论” 页面上，Amazon Quick 会发现 Cortex Agent 公开的工具并将其显示在表格中。查看可用操作列表，然后选择 “下一步”。
8. （可选）在共享集成页面上，搜索要与之共享集成的团队或群组。
9. 选择完成。

集成显示在 “现有操作” 面板中，状态为 “可用”。

可用操作

设置集成后，Snowflake Cortex Agent 公开的操作即可使用。要查看连接器的当前操作集，请转至 Amazon Quick 控制台中连接器的可用操作视图。

管理和故障排除

要编辑、共享或删除您的集成，请参阅the section called “管理现有集成”。有关 MCP 集成的一般故障排除，请参阅the section called “问题排查”。

访客代理集成

使用 Visier Agent 操作连接器，您可以通过自然语言直接在 Amazon Quick 中访问 Visier 的人物分析平台。您无需离开 Amazon Quick 即可查询实时劳动力数据、分析员工人数趋势、评估留存状况、生成员工简报等。

Visier Agent 使用自定义 OAuth 应用程序身份验证。有关 Amazon Quick 支持的身份验证方法的更多信息，请参阅the section called “身份验证方法”。

开始前的准备工作

在设置集成之前，请确保您具备以下条件。

- 具有 API 访问权限并启用 Visier 代理的活跃访客账户。有关启用 Visier 代理和配置身份验证的信息，请参阅 Visier MCP 服务器文档。
- 在您的 Visier 帐户中为要查询的员工数据配置相应的数据访问范围。
- 来自 Visier 管理员的 OAuth 凭据（客户端 ID 和客户端密钥）。
- 有关 Amazon Quick 订阅要求，请参阅the section called “在控制台中设置集成”。

配置访客

在配置 Amazon Quick 之前，请在 Visier 管理控制台中完成以下步骤。

1. 登录您的 Visier 管理控制台并确认您的帐户处于活动状态。
2. 在 “设置”、“API 和集成” 下启用 Visier 代理功能。
3. 为 Amazon Quick 注册 OAuth 客户端，然后将 Amazon Quick 回传 URI 添加到重定向 URI 列表中：`https://{region}.quicksight.aws.amazon.com/sn/oauthcallback`

   `{region}`替换为您Amazon所在的地区（例如，`us-east-1`）。
4. 记录客户端 ID 和客户机密钥。在配置 Amazon Quick 时，您需要它们。
5. 确认您的账户可以访问您要查询的员工数据和分析。

在 Amazon Quick 中设置连接器

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。
2. 选择 “为你的团队创建” 选项卡。
3. 找到并选择 Visier Agent。
4. 输入连接器的名称。（可选）选择 + 添加描述以添加描述。
5. 在 “连接类型” 中，选择 “公共网络”。
6. 对于 OAuth 配置，选择自定义 OAuth 应用程序并配置以下字段：
   - 基本网址 — Visier Agent MCP 基本网址，由 Amazon Quick 预先填充。
   - 客户端 ID — 来自 Visier 管理员控制台的 OAuth 客户端 ID。

- 公共 OAuth 客户端（可选）— 如果您的 Visier OAuth 客户端配置为公共客户端（无客户端密钥），请选择此选项。
- 客户端密钥 — 来自 Visier 管理员控制台的 OAuth 客户端密钥。
- 令牌网址 — OAuth 令牌终端节点，由 Amazon Quick 预先填充。
- 授权网址 — OAuth 授权终端节点，由 Amazon Quick 预先填充。
- 重定向 URL — Pre-filled 使用 Amazon 快速回传网址。

7. 选择下一步。
8. 在出现的 Visier 登录弹出窗口中，输入您的 Visier 凭据并选择 “登录” 以授权 Amazon Quick 代表您访问 Visier。
9. 在 “查看” 页面上，Amazon Quick 会发现 Visier Agent 公开的工具并将其显示在表格中。查看可用操作列表，然后选择 “下一步”。
10. 在 “发布” 页面上，选择谁可以访问连接器。您可以为组织中的所有人启用访问权限，也可以搜索特定的团队或群组。
11. 选择发布。

可用操作

设置连接器后，您可以使用以下操作。Visier Agent 将其人员分析功能作为可调用工具公开。

Visier Agent 可用操作

处理建议	说明
`ask_vee_question`	向 Visier's Vee AI 询问自然语言员工问题，例如员工人数、人员流失或请购。
`aggregate_metric_values`	计算指标的聚合值，可以选择按维度分组并按特定成员筛选。
`sample_vee_questions`	返回您可以让 Vee 开始使用的示例问题列表。
`search_analytic_objects`	查找与搜索字符串匹配的分析对象（例如，员工或申请人）。
`search_analytic_object_properties`	返回给定分析对象的所有可用属性。

处理建议	说明
list_analytic_object_property_values	列出特定分析对象成员的属性值，例如雇员任期或工资。
search_metrics	查找与搜索字符串匹配的指标。
search_dimensions_for_metric	查找可用于给定指标的维度，可用于分组或筛选。
search_dimensions_for_analytic_object	查找给定分析对象的可用维度。
search_filter_dimension_members	返回给定维度的可筛选成员。
get_object_reference_graph	返回显示给定分析对象如何与其他对象连接的参考图。

管理和故障排除

要编辑、共享或删除您的连接器，请参阅the section called “管理现有集成”。

身份验证问题

- MCP 服务器连接失败 — 确认您已在 Visier 管理员控制台的 “设置”、“API 和集成” 下启用了 Visier 代理功能。确认您在 Amazon Quick 中正确输入了基本网址、令牌网址和授权网址。
- 无效的客户端凭证-验证客户端 ID 和客户端密钥是否与 Visier 管理员控制台中的值相匹配。确认您的 Visier OAuth 客户端中的重定向 URI 与 Amazon Quick 回传网址相匹配。
- 数据访问错误-验证在您的 Visier 帐户中配置的数据访问范围是否包含您正在尝试查询的员工数据。请联系您的 Visier 管理员以查看您的账户权限。
- 未发现任何工具 — 如果 Amazon Quick 在您创建连接器后未发现任何工具，请确认 Visier Agent 处于活动状态并且您的身份验证凭证尚未过期。

网络爬虫集成

适用于：企业版

借助 Amazon Quick 中的 Web Crawler 集成，您可以通过抓取和索引网页来利用网站内容创建知识库。此集成支持具有不同身份验证选项的数据摄取功能。

网络爬虫功能

您可以询问有关存储在网站和网页上的内容的问题。例如，您可以在多个网页上搜索文档网站、知识库或特定信息。

通过这种集成，无论位置或类型如何，您都可以访问和理解 Web 内容。您还可以获得上下文详细信息，例如发布日期、修改历史记录和页面所有权，从而更有效地发现信息。

> **Note**
>
> Web Crawler 集成仅支持数据提取。它不提供管理网站或 Web 服务的操作功能。

先决条件

在设置 Web Crawler 集成之前，请确保您具备以下条件：

- 要抓取和编入索引的网站网址。
- 您需要一个企业版的亚马逊 Quick 账户。
- 不在防火墙后面，不需要特殊的浏览器插件即可连接的网站。

准备网站访问和身份验证

在 Amazon Quick 中设置集成之前，请准备好您的网站访问凭证。Web Crawler 集成支持不同的身份验证方法：

不使用身份验证

用于抓取不需要身份验证的网站。

基本身份验证

安全网站的标准 HTTP 基本身份验证。当您访问受保护的站点时，您的浏览器会显示一个对话框，要求您提供凭据。

必需的证书：

- 登录页面 URL -登录页面的 URL

- 用户名 -基本身份验证用户名
- 密码 -基本身份验证密码

表单身份验证

适用于使用基于 HTML 表单的登录页面的网站。您可以指定 XPath 表达式来识别登录页面上的表单字段。

XPath（XML 路径语言）是一种查询语言，用于浏览 HTML 或 XML 文档中的元素。要查找网页元素的 XPath，请在浏览器中右键单击该元素，然后选择 “检查”。在开发者工具中，右键单击突出显示的 HTML 代码，选择 “复制”，然后选择 “复制 XPath”。

必填信息：

- 登录页面 URL -登录表单的 URL（例如，`https://example.com/login`）
- 用户名 -登录用户名
- 密码 -登录密码
- 用户名字段 XPath -用户名输入字段的 XPath（例如，）`//input[@id='username']`
- （可选）用户名按钮 XPath — 用户名的 XPath 按钮字段（例如，）`//input[@id='username_button']`
- 密码字段 XPath -密码输入字段的 XPath（例如，）`//input[@id='password']`
- 密码按钮 XPath -XPath 到密码按钮（例如，）`//button[@type='password']`

SAML 身份验证

适用于使用 SAML-based 单点登录 (SSO) 身份验证的网站。

SAML（安全断言标记语言）身份验证是一种支持 SSO 的联合身份标准。您可以通过集中式身份提供商（例如Microsoft Azure AD或Okta）进行身份验证，而不是直接在每个应用程序中输入证书。身份提供商将安全令牌传回应用程序以授予访问权限。

必填信息：

- 登录页面 URL -SAML 登录页面的 URL
- 用户名 -SAML 用户名
- 密码 -SAML 密码
- 用户名字段 XPath -用户名输入字段的 XPath（例如，）`//input[@id='username']`
- （可选）用户名按钮 XPath — 用户名的 XPath 按钮字段（例如，）`//input[@id='username_button']`

- 密码字段 XPath -密码输入字段的 XPath（例如，）`//input[@id='password']`
- 密码按钮 XPath -XPath 到密码按钮（例如，）`//button[@type='password']`

XPath 配置示例

使用以下 XPath 示例来配置表单和 SAML 身份验证：

```
Username field examples:
//input[@id='username']
//input[@name='user']
//input[@class='username-field']

Password field examples:
//input[@id='password']
//input[@name='pass']
//input[@type='password']

Submit button examples:
//button[@type='submit']
//input[@type='submit']
//button[contains(text(), 'Login')]
```

设置 Web Crawler 集成

准备好您的网站访问要求后，在 Amazon Quick 中创建网络爬虫集成。

1. 在亚马逊 Quick 控制台中，选择知识。
2. 找到 Web Crawler 并选择“添加”(+) 图标。
3. 选择“从 Web 爬虫访问数据”。Web Crawler 集成仅支持数据访问——操作执行不适用于网络爬行。
4. 配置集成详细信息和身份验证方法，然后根据需要创建知识库。
    1. 为您的网络爬虫集成选择身份验证类型。
    2. 根据您选择的身份验证方法输入所需的详细信息。
    3. （可选）选择 VPC 连接来抓取私有网络中托管的站点。必须先在管理员设置中配置 VPC 连接，然后才能在此处进行选择。有关更多信息，请参阅 the section called “设置 VPC 以与 Amazon Quick 配合使用”。

> **Note**
>
> 创建集成后，您无法更改 VPC 连接。要使用不同的 VPC 连接，请创建新的集成。

4. 选择创建并继续。
5. 输入知识库的名称和描述。
6. 添加要抓取的内容网址。
7. 选择创建。

选择 “创建” 后，数据同步将自动开始。

配置爬行

您可以配置要抓取哪些网站和页面以及如何筛选内容。

配置 URL 和内容源

配置要抓取的网站和页面：

直接网址

指定要抓取的单个 URL：

```
https://example.com/docs
https://example.com/blog
https://example.com/support
```

限制：每个数据集最多 10 个 URL

内容过滤器和抓取设置

抓取范围设置

要查看这些设置，必须先设置知识库，然后检查高级设置选项。

爬行深度

- 范围：0-10（默认值：1）

- 0 = 仅抓取指定网址
- 1 = 包含深度为一层的链接页面
- 更高的值会跟踪链接更深入地进入网站

每页最大链接数

- 默认值：100
- 最大值：1000
- 控制每个页面上要关注的链接数量

等待时间

- 默认：1
- 网页进入就绪状态后，网络爬虫等待每个页面的时间（以秒为单位）。对于包含在主模板之后加载的动态 JavaScript 内容的页面，请增加此值。

管理知识库

设置 Web Crawler 集成后，您可以根据抓取的网站内容创建和管理知识库。

编辑现有知识库

您可以修改现有的 Web Crawler 知识库：

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择知识库。
2. 从列表中选择您的 Web 爬虫知识库。
3. 选择 “操作” 下的三点图标，然后选择 “编辑知识库”。
4. 根据需要更新您的配置设置，然后选择保存。

附件和文件搜寻

控制系统是否处理从网页链接的文件和附件：

- 启用文件附件搜寻 -选择此选项可对网页上的文件和附件（例如 PDF、文档和媒体文件）进行爬网和索引。

爬网行为和同步配置

您的 Web Crawler 集成遵循以下抓取方法：

- 增量同步模型：首次同步执行完全爬行。后续同步仅捕获更改。
- 自动重试：失败请求的 Built-in 重试逻辑。
- 重复处理：自动检测和删除网址。
- 爬虫识别：使用请求标头**amazon-Quick-on-behalf-of-<UUID>**中的用户代理字符串来标识自己。你可以在`robots.txt`文件中将这个用户代理作为目标，专门允许或禁止爬虫。有关更多信息，请参阅 the section called “Robots.txt Compliance”。

网站地图发现

Web Crawler 通过将常见的站点地图路径附加到您的种子网址来自动检查站点地图。您无需单独提供站点地图网址。检查了以下路径：

```
sitemap.xml
sitemap_index.xml
sitemap/sitemap.xml
sitemap/sitemap_index.xml
sitemaps/sitemap.xml
sitemap/index.xml
```

例如，如果您的种子 URL 为`https://example.com/docs`，则抓取工具会检查`https://example.com/docs/sitemap.xmlhttps://example.com/docs/sitemap_index.xml`、等。

> **Note**
>
> 网络爬虫不遵循递归的站点地图索引引用。仅使用已发现的站点地图中直接列出的网址。robots.txt 中的站点地图指令不用于站点地图发现。

Robots.txt Compliance

Web Crawler 遵守 robots.txt 协议，尊重用户代理和允许或禁止指令。使用这些指令来控制爬虫如何访问您的网站。

robots.txt 检查的工作原理

- Host-level 检查：网络爬虫在主机级别读取 robots.txt 文件（例如。com/robots.txt）。

- 多主机支持：对于具有多个主机的域名，Web Crawler 会分别遵守每台主机的机器人规则。
- 备用行为：如果 Web Crawler 由于阻塞、解析错误或超时而无法获取 robots.txt，则其行为就像 robots.txt 不存在一样。在这种情况下，爬虫会继续抓取该站点。

支持的 robots.txt 字段

Web Crawler 可以识别以下 robots.txt 字段（字段名不区分大小写，值区分大小写）：

`user-agent`

确定规则适用于哪个搜寻器。

`allow`

可以抓取的 URL 路径。

`disallow`

可能无法抓取的 URL 路径。

`crawl-delay`

两次向您的网站发出的请求之间的等待时间（以秒为单位）。

元标签支持

Web Crawler 支持页面级机器人元标记，您可以使用它们来控制数据的使用方式。您可以通过在 HTML 页面或 HTTP 标头中添加元标记来指定页面级设置。

支持的元标记

`noindex`

不要索引该页面。如果您未指定此规则，则该页面可能已编入索引并有资格显示在体验中。

`nofollow`

不要点击此页面上的链接。如果您未指定此规则，Web Crawler 可能会使用页面上的链接来发现这些链接的页面。

你可以使用逗号组合多个值（例如，“noindex，nofollow”）。

> **Note**
>
> 要检测元标记，网络爬虫必须访问您的页面。不要使用 robots.txt 屏蔽你的页面，因为这样可以防止页面被重新抓取。

问题排查

使用本节来解决 Web Crawler 集成的常见问题。

身份验证失败次数

症状：

- “无法验证” 错误消息
- 401/403 HTTP 响应
- 登录页面重定向循环
- 会话超时错误

解决步骤：

1. 验证是否可以从设置 Amazon Quick 实例的 Amazon 区域访问该站点。
2. 确认您的凭证正确无误且未过期。
3. 检查身份验证端点的可用性和可访问性。
4. 通过在浏览器开发者工具中测试 XPath 配置来验证 XPath 配置。
5. 查看浏览器网络日志以了解身份验证流程。
6. 确保登录页面 URL 正确且可访问。
7. 使用相同的凭据手动测试身份验证。

访问和连接问题

症状：

- 连接超时和网络错误
- 网络无法访问错误
- DNS 解析失败

解决步骤：

1. 验证与目标网站的网络连接。
2. 验证网站的可访问性：
   - 检查目标域的 DNS 解析。
   - 验证 SSL/TLS 配置和证书。
   - 如果可能，测试来自不同网络的访问权限。

DNS 解析

网络爬虫使用 DNS 将网站主机名（例如`www.example.com`）解析为 IP 地址。默认情况下，它使用公有 DNS 解析。

在 VPC 内搜索站点时，您可能需要配置私有 DNS 服务器，以便爬虫可以解析内部站点的主机名。根据您的 VPC 配置选择以下选项之一：

1. 使用 VPC-provided DNS 服务器 — 如果您的 VPC 同时启用了 DNS 主机名和 DNS 解析，则可以使用默认 VPC DNS 解析器（通常为 10.0.0.2，或者更常见的是 VPC CIDR 基础+2）。有关更多信息，请参阅 the section called “VPC”。
2. 使用自定义 DNS 服务器 -如果您的 VPC 使用自定义 DNS 解析器，请提供贵组织内部 DNS 服务器的 IP 地址。请与您的网络管理员合作获取此地址。

如果您未配置 DNS 服务器，则爬虫仅解析公开注册的主机名。

JavaScript-dependent 导航

症状：

- 仅对种子网址进行了索引，未发现其他页面
- 抓取成功完成，但仅返回一个文档

解决步骤：

1. Web Crawler 执行 JavaScript 和呈现页面内容，但不模拟用户交互，例如点击、滚动或悬停操作。如果您的网站通过用户交互（例如，点击处理程序、无限滚动或动态菜单）加载导航链接，则爬虫无法发现这些链接。

2. 在浏览器开发者工具中检查您的页面，以检查导航链接是否使用标准<a href="...">元素。如果链接改为通过 JavaScript 事件处理程序进行连接，则爬虫将不会跟踪它们。
3. 如果您的网站提供站点地图，Web Crawler 会自动检查您的种子网址上是否有常见的站点地图路径。确保您的站点地图在标准位置可用（例如/sitemap.xml），这样爬虫就可以在不依赖页内链接提取的情况下发现其他网址。
4. 或者，将所有目标页面的网址直接作为种子网址提供。
5. 如果内容可以导出为 HTML、PDF 或文本文件，请考虑改用 Amazon S3 连接器作为数据源。

抓取和内容问题

症状：

- 内容缺失或不完整
- 抓取不完整或提前终止
- 速率限制错误（429 个响应）
- 内容未正确编入索引

解决步骤：

1. 查看 robots.txt 限制：
    - 检查 robots.txt 文件中的爬网限制。
    - 验证是否允许搜寻器访问目标路径。
    - 确保 robots.txt 合规性不会屏蔽内容。
2. 检查速率限制和节流：
    - 监控响应标头以获取速率限制信息。
    - 实现适当的抓取延迟。
3. 验证 URL 模式和过滤器：
    - 测试正则表达式模式的准确性。
    - 检查 URL 的格式和结构。
    - 验证 include/exclude 模式逻辑。
4. 查看内容限制：

- 检查页面上是否有 noindex 元标记。
- 验证内容类型支持。
- 确保内容大小在限制范围内。

5. 更新等待时间，以便在爬虫开始抓取之前内容加载到页面上。

已知限制条件

Web Crawler 集成有以下限制：

- 网址限制：每个数据集最多 10 个种子 URL。您不能在种子网址字段中提供站点地图网址。
- 爬行深度：最大爬行深度为 10 级
- 安全要求：Web 代理配置需要 HTTPS

在通过 VPC 连接使用网络爬虫时，以下限制适用：

- 否 HTTP/3 （QUIC）支持： HTTP/3 不支持。大多数站点将 HTTP/2 自动回退到，但 HTTP/3 仅配置为的站点将无法访问。
- 需要通过 TCP 进行 DNS：DNS 解析必须使用 TCP。在配置 VPC 爬网之前，请验证您的 DNS 服务器是否支持基于 TCP 的 DNS。
- 需要公开信任的 SSL 证书：内部站点必须使用知名证书颁发机构的证书（例如，Let's Encrypt或 DigiCert）。使用自签名或私有 CA 证书的站点无法连接。
- 仅限 IPv4：仅支持 IPv4 地址。无法抓取仅通过 IPv6 访问的站点。

WhatsApp 整合

使用 WhatsApp 操作连接器，您可以直接在 Amazon Quick 中使用自然语言通过 B WhatsApp usiness 发送和管理消息。

WhatsApp 使用自定义 OAuth 应用程序身份验证。有关 Amazon Quick 支持的身份验证方法的更多信息，请参阅the section called “身份验证方法”。

开始前的准备工作

在设置集成之前，请确保您具备以下条件。

- 可以访问 WhatsApp 商业平台的有效 WhatsApp企业账户。

- 用于发送消息的注册电话号码。
- 在 Meta 开发者版门户中注册并配置了 WhatsApp 企业版产品的应用程序。
- 有关 Amazon Quick 订阅要求，请参阅the section called “在控制台中设置集成”。

为开发者配置元数据

要进行自定义 OAuth 应用程序身份验证，请在 Meta 网站上的 Meta 版开发者版中注册应用程序，然后添加 WhatsApp企业版产品。配置您的电话号码和消息模板，并添加 Amazon Quick 回传 URL `https://{region}.quicksight.aws.amazon.com/sn/oauthcallback` 作为有效的 OAuth 重定向 URI。*{region}*替换为您Amazon所在的地区（例如，`us-east-1`）。有关分步说明，请参阅面向开发者的元数据文档中的 WhatsApp Cloud API。记录应用程序 ID（客户端 ID）和应用程序密钥（客户端密钥）— 在配置 Amazon Quick 时需要它们。

在 Amazon Quick 中设置连接器

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。
2. 选择 “为你的团队创建” 选项卡。
3. 查找并选择WhatsApp。
4. 输入连接器的名称。（可选）选择 + 添加描述以添加描述。
5. 在 “连接类型” 中，选择 “公共网络”。
6. 对于 OAuth 配置，选择自定义 OAuth 应用程序并配置以下字段：
   - 基本网址- WhatsApp MCP 基本网址。
   - 客户端 ID — 开发者版应用元数据中的应用程序 ID。
   - 公共 OAuth 客户端（可选）-如果您的 Meta 应用程序配置为公共客户端（无客户端密钥），请选择此选项。
   - 客户密钥 — 来自你的 Meta 开发者版应用程序的应用程序密钥。
   - 令牌网址 — 元数据 OAuth 令牌端点。
   - 授权网址-元OAuth授权端点。
   - 重定向 URL — Pre-filled 使用 Amazon 快速回传网址。
7. 选择下一步。
8. 将打开一个元授权窗口。查看请求的权限，然后选择 “继续”。
9. 在 “查看” 页面上，查看连接器的可用操作。选择下一步。

10. 在“发布”页面上，选择谁可以访问连接器。您可以为组织中的所有人启用访问权限，也可以搜索特定的团队或群组。
11. 选择发布。

可用操作

设置连接器后，显示的操作便可 WhatsApp 用。要查看连接器的当前操作集，请转至 Amazon Quick 控制台中连接器的可用操作视图。

管理和故障排除

要编辑、共享或删除您的连接器，请参阅the section called “管理现有集成”。

身份验证问题

- Sign-in 失败 — 验证您的开发者版 Meta 应用程序是否处于活动状态，并且 WhatsApp企业版产品已配置。确认您的元数据应用程序中的 OAuth 重定向 URI 与 Amazon Quick 回传网址相匹配。
- 无效的客户端凭证-验证应用程序 ID（客户端 ID）和应用程序密钥（客户端密钥）是否与开发者版应用程序的 Meta 中的值相匹配。
- 电话号码或模板错误-验证电话号码是否已注册，以及您引用的任何消息模板是否已在 WhatsApp 商业平台中获得批准。

Zapier 集成

借助 Zapier 操作连接器，您可以通过自然语言直接在 Amazon Quick 中触发 Zapier 连接的数千个应用程序的工作流程。使用此连接器将 Amazon Quick 的操作功能扩展到您已在 Zapier 账户中配置的任何应用程序。

Amazon Quick 支持 Zapier 的多种身份验证方法。选择最适合您组织安全要求的方法。

- 默认 OAuth 应用程序-使用 Amazon由托管的 OAuth 应用程序。无需其他凭证。用户直接使用他们的 Zapier 账户进行身份验证。
- 自定义 OAuth 应用程序 — 使用在您的 Zapier 账户中配置的客户管理的 OAuth 应用程序。此选项可让您的组织完全控制 OAuth 配置。
- Service-to-Service OAuth — 使用客户端凭据进行服务器到服务器的身份验证，无需用户交互。适用于自动化工作流程。
- API 密钥-使用 API 密钥进行身份验证。

有关 Amazon Quick 支持的身份验证方法的更多信息，请参阅the section called “身份验证方法”。

开始前的准备工作

在设置集成之前，请确保您具备以下条件。

- 一个活跃的 Zapier 账户，其中配置了你要公开的操作或 Zaps。
- Amazon Quick 集成需要 Zapier MCP 代理模式才能正常工作。不支持托管模式。
- 对于自定义 OAuth 应用程序或 Service-to-Service OAuth：来自 Zapier MCP 配置的 OAuth 凭据。
- 对于 API 密钥： Zapier-issued API 密钥。
- 有关 Amazon Quick 订阅要求，请参阅the section called “在控制台中设置集成”。

配置 Zapier

如果您使用的是默认 OAuth 应用程序身份验证，请跳过本节并继续。the section called “在 Amazon Quick 中设置连接器”

对于自定义 OAuth 应用程序或 Service-to-Service OAuth 身份验证，请在 Zapier 网站上配置 Zapier MCP 设置，然后将 Amazon Quick 回传网址添加为重定向 URI。`https://{region}.quicksight.aws.amazon.com/sn/oauthcallback{region}`替换为您 Amazon 所在的地区（例如，`us-east-1`）。记录客户端 ID 和客户密钥 — 您在配置 Amazon Quick 时需要它们。要进行 API 密钥身份验证，请使用您的 Zapier 账户生成 API 密钥。

在 Amazon Quick 中设置连接器

从 “可用” 选项卡连接

如果要使用默认 OAuth 应用程序身份验证，则无需额外配置即可直接从 “可用” 选项卡进行连接。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。
2. 在 “可用” 选项卡上，找到 Zapier，然后选择 Connect。
3. 完成 Zapier 登录流程并授予所请求的权限。

要使用其他身份验证方法之一配置连接器，请使用为团队创建选项卡，如下所述。

从 “为你的团队创建” 选项卡创建

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。
2. 选择 “为你的团队创建” 选项卡。

3. 找到并选择 Zapier。
4. 输入连接器的名称。（可选）选择 + 添加描述以添加描述。
5. 对于连接类型，选择公共网络。
6. 对于 OAuth 配置，请选择以下身份验证方法之一并配置必填字段。

   a. 对于默认 OAuth 应用程序：

      无需其他凭证。选择下一步以继续。

   b. 对于自定义 OAuth 应用程序，请配置以下字段：

      - 客户端 ID — 来自 Zapier OAuth 应用程序的客户端 ID。
      - 公共 OAuth 客户端（可选）— 如果您的 Zapier OAuth 应用程序配置为公共客户端（无客户端密钥），请选择此选项。
      - 客户密钥 — 来自 Zapier OAuth 应用程序的客户端密钥。
      - 令牌网址-令牌端点。默认值：`https://mcp.zapier.com/token`
      - 授权 URL-授权端点。默认值：`https://mcp.zapier.com/authorize`
      - 重定向 URL — Pre-filled 使用 Amazon 快速回传网址。

   c. 对于 Service-to-ServiceOAuth，请配置以下字段：

      - 客户端 ID — 来自 Zapier OAuth 应用程序的客户端 ID。
      - 客户密钥 — 来自 Zapier OAuth 应用程序的客户端密钥。
      - 令牌网址-令牌端点。默认值：`https://mcp.zapier.com/token`

   d. 对于 API 密钥，请配置以下字段：

      - API 密钥 — Zapier API 密钥。
      - 电子邮件（可选）-与 API 密钥关联的电子邮件地址。

7. 选择下一步。
8. 如果您选择默认 OAuth 应用程序或自定义 OAuth 应用程序，则会打开 Zapi er 授权窗口。查看请求的权限并选择 “允许”。
9. 在 “查看” 页面上，查看连接器的可用操作。可用操作取决于您在Zapier账户中配置的Zaps。选择下一步。
10. 在 “发布” 页面上，选择谁可以访问连接器。您可以为组织中的所有人启用访问权限，也可以搜索特定的团队或群组。
11. 选择发布。

可用操作

设置连接器后，您在 Zapier 账户中公开的操作即可使用。你在 Zapier 中授权的每个 Zap 或操作都会在 Amazon Quick 中注册为可调用的工具。要查看连接器的当前操作集，请转至 Amazon Quick 控制台中连接器的可用操作视图。

管理和故障排除

要编辑、共享或删除您的连接器，请参阅the section called “管理现有集成”。

身份验证问题

- Sign-in 失败（默认 OAuth 应用程序或自定义 OAuth 应用程序）— 验证您的 Zapier 账户是否处于活动状态并且可以直接登录 Zapier。对于自定义 OAuth 应用程序，请确认您的 Zapier OAuth 应用程序中的重定向 URI 是否与 Amazon Quick 回传网址相匹配。
- 无效的客户端凭证（自定义 OAuth 应用程序或 Service-to-Service OAuth）-验证客户端 ID 和客户端密钥是否与 Zapier OAuth 应用程序中的值相匹配。
- API 密钥身份验证失败 — 确认 API 密钥未被撤销。
- 缺少预期的操作 — 确认您的 Zapier 账户中已配置并启用了您要使用的 Zaps 或操作。

Zendesk 套件集成

使用自然语言直接从 Amazon Quick 管理您的 Zendesk 支持工单。使用 Zendesk Suite 操作连接器，您无需离开 Amazon Quick 即可创建、更新、搜索和列出支持请求。

Zendesk Suite 可作为内置连接器在 Amazon Quick 中使用。要设置此集成，请完成以下两个步骤。首先，为你的 Zendesk 账户准备好所需的访问权限。然后，在 Amazon Quick 中创建连接器并使用您的 Zendesk 凭据进行身份验证。

此连接器支持 OAuth 用户身份验证和 API 密钥服务身份验证。有关 Amazon Quick 支持的身份验证方法的信息，请参阅the section called “身份验证方法”。

先决条件

在设置集成之前，请确认您拥有以下资源和访问权限。

- 具有管理员角色的活跃 Zendesk 账户。
- 访问您的 Zendesk 实例中的工单和支持数据的权限。

- 符合中所述要求的订阅the section called “在控制台中设置集成”。

验证你的 Zendesk 账户

在配置 Amazon Quick 之前，请验证您的 Zendesk 账户是否满足以下要求。

- 你的 Zendesk 账户已激活，你可以登录 Zendesk 网站上的 Zendesk 登录页面。
- 您的账户可以访问您要访问的工单和支持数据。

配置 Zendesk 账户

Amazon Quick 中的自定义 OAuth 应用程序身份验证方法需要在 Zendesk 中配置 OAuth 客户端。API 密钥身份验证方法需要 API 令牌。

配置 OAuth 客户端

1. 在你的 Zendesk 实例中，依次导航到 “管理中心”、“应用程序和集成”，然后导航到 API 下的 OAuth 客户端。
2. 选择 “添加 OAuth 客户端”。
3. 在表单中填写以下字段：
   - 名称-输入您的应用程序的名称。
   - 描述-输入简短的描述。
   - 标识符-输入 OAuth 客户端的唯一标识符。
   - 重定向网址-输入`https://region.quicksight.aws.amazon.com/sn/oauthcallback`。例如*region*，用您 Amazon 所在的地区替换`us-east-1`。
4. 选择保存。Zendesk 会生成一个客户机密钥。

   > **Important**
   >
   > 立即记录客户机密。离开此页面后，您将无法对其进行检索。

5. 捕获密钥后，再次选择保存以创建 OAuth 客户端。

当您在 Amazon Quick 中使用自定义 OAuth 应用程序身份验证方法配置操作连接器时，标识符和密钥将用作客户端 ID 和客户端密钥。

有关更多信息，请参阅 Zendesk 网站上的对应用程序使用 OAuth 身份验证。

配置 API 令牌

1. 依次导航到 “管理中心”、“应用程序和集成” 和 “API 令牌”。
2. 选择添加 API 令牌。
3. 在描述中，输入 API 令牌的简短描述。
4. 选择保存。Zendesk 会生成一个 API 令牌。

> **Important**
> 立即记录 API 令牌。离开此页面后，您将无法对其进行检索。

如果您在 Amazon Quick 中选择 API 密钥身份验证方法，请使用此 API 令牌作为 API 密钥值。

有关更多信息，请参阅 Zendesk 网站上的 “管理 Zendesk API 的 API 令牌访问权限”。

在 Amazon Quick 中设置集成

验证您的 Zendesk 账户访问权限后，在 Amazon Quick 中创建连接器。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择 “连接器”。
2. 选择 “为你的团队创建” 选项卡。
3. 从可用选项中选择 Zendesk 套件。
4. 在 Zendesk 套件对话框中，输入以下字段：
   - 名称 — Zendesk 连接器的描述性名称。
   - 描述（可选）-选择 + 添加描述以添加有关如何使用此连接器的注释。
   - 连接类型-选择公共网络。
5. 选择您的身份验证方法并配置连接器设置：
   - 自定义 OAuth 应用程序-为您的 Zendesk 实例输入以下字段：
     - 基本网址
     - 客户端 ID
     - 客户机密钥
     - 代币网址

    - 授权网址
    - 重定向网址
  - API 密钥-输入以下字段：
    - 基本网址
    - API 密钥（Zendesk API 令牌）
    - 与你的 Zendesk 账户关联的@@ 电子邮件
6. 选择下一步。
7. 查看 Zendesk Suite 的操作并选择 “下一步”。
8. 指定谁可以访问连接器：
    - 要与团队共享，请输入团队名称或群组电子邮件。
    - 要将其保密，请将该字段留空。
    - 要与所有用户共享，请切换组织中的所有人。
9. 选择发布。

连接器出现在 “可用” 面板中，状态为 “已连接”。

可用操作

设置连接器后，您可以使用以下票证管理操作。

Zendesk 套件的可用操作

处理建议	说明
创建门票	创建新票证
列出搜索结果	搜索门票
列出门票	查看所有门票
演出门票	查看门票详情
更新票证	编辑门票详情

> **Note**
>
> 您可以使用的操作取决于您的 Zendesk 账户中配置的权限。

问题排查

要编辑、共享或删除您的连接器，请参阅the section called “管理现有集成”。

身份验证问题

- Sign-in 失败 — 验证您的 Zendesk 账户是否处于活动状态，并且可以登录 Zendesk 网站上的 Zendesk 登录页面。如果您的组织使用单点登录 (SSO)，请确认您的身份提供商配置正确。
- 访问被拒绝-确认您的 Zendesk 用户具有管理员角色，有权访问工单和支持数据。对于 API 密钥连接，请验证 API 令牌是否有效以及关联的电子邮件地址是否正确。

缩放集成

使用 Zoom 操作连接器，您可以直接在 Amazon Quick 中通过自然语言访问 Zoom 平台。您无需离开 Amazon Quick 即可创建和管理会议、访问录音和会议摘要、查看网络研讨会详情以及搜索联系人。

Amazon Quick 支持 Zoom 的多种身份验证方法。选择最适合您组织安全要求的方法。

- 默认 OAuth 应用程序-使用 Amazon由托管的 OAuth 应用程序。无需其他凭证。用户直接使用自己的 Zoom 账户进行身份验证。
- 自定义 OAuth 应用程序 — 使用在 Zoom App Marketplace 中注册的由客户管理的 OAuth 应用程序。此选项可让您的组织完全控制 OAuth 配置。

有关 Amazon Quick 支持的身份验证方法的更多信息，请参阅the section called “身份验证方法”。

开始前的准备工作

在设置集成之前，请确保您具备以下条件。

- 一个活跃的 Zoom 账户，可以访问您想要使用的会议、录音和网络研讨会。
- 对于自定义 OAuth 应用程序：访问 Zoom 网站上的 Zoom App Marketplace 以创建应用程序。
- 有关 Amazon Quick 订阅要求，请参阅the section called “在控制台中设置集成”。

配置缩放

如果您使用的是默认 OAuth 应用程序身份验证，请跳过本节并继续。the section called “在 Amazon Quick 中设置连接器”

要进行自定义 OAuth 应用程序身份验证，请在配置 Amazon Quick 之前在 Zoom App Marketplace 中完成以下步骤。

创建 Zoom 应用程序（自定义 OAuth 应用程序）

在 Zoom App Marketplace 中创建应用程序以获取 Amazon Quick 所需的客户证书。如需了解更多信息，请参阅 Zoom 开发者网站上的 OAuth。

1. 在 Zoom 网站上登录 Zoom App Market place，然后前往应用程序创建门户。
2. 创建新的 应用程序。对于基于用户的 OAuth，选择 “常规”，或者选择 OAuth 进行服务到Server-to-Server 服务的身份验证。
3. 在 “基本信息” 选项卡的 “应用程序凭证” 下，记录以下值。在配置 Amazon Quick 时，您需要它们。
   - 客户端 ID
   - 客户端密钥
4. 在 OAuth 信息部分的授权重定向 URI 中，添加 Amazon Quick 回传 URL：`https://{region}.quicksight.aws.amazon.com/sn/oauthcallback`
5. 选择 “范围” 选项卡，然后选择 “+ 添加范围” 以选择您的集成所需的权限。有关推荐的范围，请参阅the section called “推荐瞄准镜”。

推荐瞄准镜

连接到 Zoom 时，需要以下示波器。创建自定义 Zoom 应用程序时，请在范围选项卡上添加这些范围。

缩放推荐瞄准镜

Scope	说明
`meeting:read:list_meetings`	列出会议。
`meeting:read:meeting`	阅读会议详情。

Scope	说明
meeting:read:summary	阅读会议摘要。
meeting:read:list_past_participants	列出过去的会议参与者。
meeting:read:list_past_instances	列出过去的会议实例。
meeting:write:meeting	创建会议。
meeting:update:meeting	更新会议。
meeting:delete:meeting	删除会议。
meeting:write:registrant	添加会议注册者。
cloud_recording:read:list_user_recordings	列出用户录音。
cloud_recording:read:list_recording_files	列出录音文件。
cloud_recording:delete:meeting_recording	删除会议录音。
webinar:read:webinar	阅读网络研讨会详情。
webinar:read:list_webinars	列出网络研讨会。
webinar:read:list_past_participants	列出过去的网络研讨会参与者。
webinar:read:list_registrants	列出网络研讨会注册者。
webinar:write:registrant	添加网络研讨会注册者。
user:read:user	读取用户信息。
user:read:settings	读取用户设置。

Scope	说明
`user:read:list_collaboration_devices`	列出协作设备。
`contact:read:list_contacts`	列出联系人。

> **Note**
>
> 还要求增加白板和市场功能的范围。上面列出的范围包括主要会议、录音、网络研讨会、用户和联系人操作。

在 Amazon Quick 中设置连接器

从 “可用” 选项卡连接

如果要使用默认 OAuth 应用程序身份验证，则无需额外配置即可直接从 “可用” 选项卡进行连接。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。
2. 在 “可用” 选项卡上，找到 “缩放”，然后选择 Connect。
3. 完成 Zoom 登录流程并授予所请求的权限。

要改为使用自定义 OAuth 应用程序配置连接器，请使用为团队创建选项卡，如下所述。

从 “为你的团队创建” 选项卡创建

完成所有必需的 Zoom 配置后，请在 Amazon Quick 中创建连接器。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。
2. 选择 “为你的团队创建” 选项卡。
3. 找到并选择 “缩放”。

> **Note**
>
> 如果 Zoom 连接器已经存在，则会出现一个包含现有连接器的对话框。要使用现有的连接器，请选择它。要创建新的，请选择 “否，新建”。

4. 输入连接器的名称。（可选）选择 + 添加描述以添加描述。
5. 对于连接类型，选择公共网络。
6. 对于 OAuth 配置，请选择以下身份验证方法之一并配置必填字段。

   a. 对于默认 OAuth 应用程序：

      无需其他凭证。选择下一步以继续。

   b. 对于自定义 OAuth 应用程序，请配置以下字段：

      - 基本网址（可选）— Zoom API 基础网址。示例：`https://api.zoom.us`
      - 客户端 ID — 来自您的 Zoom 应用程序的客户端 ID。
      - 客户密钥-来自 Zoom 应用程序的客户端密钥。
      - 令牌网址-令牌端点。示例：`https://zoom.us/oauth/token`
      - 授权 URL-授权端点。示例：`https://zoom.us/oauth/authorize`
      - 重定向 URL — Pre-filled 使用 Amazon 快速回传网址。
7. 选择下一步。
8. 如果您选择默认 OAuth 应用程序或自定义 OAuth 应用程序，则会打开 Zoom 授权窗口。查看请求的权限并选择 “允许”。
9. 在 “查看” 页面上，查看连接器的可用操作。选择下一步。
10. 在 “发布” 页面上，选择谁可以访问连接器。您可以为组织中的所有人启用访问权限，也可以搜索特定的团队或群组。
11. 选择发布。

可用操作

设置连接器后，可以使用以下操作。

缩放可用操作

类别	处理建议	说明
会议	列出会议	列出用户的会议。
会议	开始会议	检索特定会议的详细信息。
会议	创建会议	创建新会议。

类别	处理建议	说明
会议	更新会议	更新现有会议。
会议	获取会议摘要	检索会议的 AI-generated 摘要。
会议	列出会议摘要模板	列出可用的会议摘要模板。
会议	获取过去的会议参与者	检索过去会议的参与者。
会议	列出过去的会议实例	列出定期会议的实例。
会议	创建会议注册人	向会议添加注册者。
录音	列出录音	列出用户的所有录音。
录音	获取会议录音	检索特定会议的录音。
录音	列出存档文件	列出存档的录音文件。
网络研讨会	列出网络研讨会	列出用户的网络研讨会。
网络研讨会	获取网络研讨会	检索特定网络研讨会的详细信息。
网络研讨会	列出网络研讨会参与者	列出网络研讨会的参与者。
联系人	搜索公司联系人	在公司目录中搜索联系人。
Devices	列出设备	列出 Zoom 设备。
Reports	获取每日使用量报告	检索每日使用情况报告。
Users	获取用户	检索有关经过身份验证的用户的信息。

Note

您可以使用的操作取决于为您的 Zoom 账户配置的权限以及经过身份验证的用户可访问的数据。

管理和故障排除

要编辑、共享或删除您的连接器，请参阅the section called “管理现有集成”。

身份验证问题

- Sign-in 失败（默认 OAuth 应用程序或自定义 OAuth 应用程序）— 确认您的 Zoom 账户处于活动状态，并且可以直接在 Zoom 网站上登录 zoom.us。对于自定义 OAuth 应用程序，请确认您的 Zoom 应用程序中的重定向 URI 与 Amazon Quick 回传网址相匹配。
- 无效的客户端凭证（自定义 OAuth 应用程序）-验证客户端 ID 和客户端密钥是否与 Zoom 应用程序中的值相匹配。您可以在 Zoom App Marketplace 的应用程序设置中查看您的凭证。
- 权限不足-验证为 Zoom 应用程序配置的范围是否包含您要使用的操作所需的权限。请参阅the section called “推荐瞄准镜”。

ZoomInfo 整合

使用 ZoomInfo 操作连接器，您可以直接在 Amazon Quick 中通过自然语言查找公司和联系人数据，并查询公司和意向数据。

Amazon Quick 支持多种身份验证方法 ZoomInfo。选择最适合您组织安全要求的方法。

- 默认 OAuth 应用程序-使用Amazon由托管的 OAuth 应用程序。无需其他凭证。用户直接使用其 ZoomInfo 账户进行身份验证。
- 自定义 OAuth 应用程序-使用客户管理的 OAuth 应用程序。此选项可让您的组织完全控制 OAuth 配置。
- Service-to-Service OAuth — 使用客户端凭据进行服务器到服务器的身份验证，无需用户交互。适用于自动化工作流程。
- API 密钥-使用 API 密钥进行身份验证。

有关 Amazon Quick 支持的身份验证方法的更多信息，请参阅the section called “身份验证方法”。

开始前的准备工作

在设置集成之前，请确保您具备以下条件。

- 可以访问您要查询的数据产品的活跃 ZoomInfo 账户。
- 对于自定义 OAuth 应用程序或 OAuth：管理员提供的 Service-to-Service OAuth 凭据。 ZoomInfo ZoomInfo 使用 Okta 进行 OAuth。

- 对于 API 密钥： ZoomInfo-issuedAPI 密钥。
- 有关 Amazon Quick 订阅要求，请参阅the section called “在控制台中设置集成”。

正在配置 ZoomInfo

如果您使用的是默认 OAuth 应用程序身份验证，请跳过本节并继续。the section called “在 Amazon Quick 中设置连接器”

对于自定义 OAuth 应用程序或 Service-to-Service OAuth 身份验证，请与您的 ZoomInfo 管理员合作，在 Ok ZoomInfo ta 租户中注册 OAuth 客户端，然后将 Amazon Quick 回调网址添加为重定向 URI。`https://{region}.quicksight.aws.amazon.com/sn/oauthcallback{region}`替换为您Amazon所在的地区（例如，`us-east-1`）。有关分步说明，请参阅 ZoomInfo 文档中的 ZoomInfo MCP 概述和开发者门户指南。记录客户端 ID 和客户密钥 — 您在配置 Amazon Quick 时需要它们。要进行 API 密钥身份验证，请从您的 ZoomInfo 账户生成 API 密钥。

在 Amazon Quick 中设置连接器

从 “可用” 选项卡连接

如果要使用默认 OAuth 应用程序身份验证，则无需额外配置即可直接从 “可用” 选项卡进行连接。

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。
2. 在 “可用” 选项卡上，找到ZoomInfo并选择 Connect。
3. 完成 ZoomInfo 登录流程并授予所请求的权限。

要使用其他身份验证方法之一配置连接器，请使用为团队创建选项卡，如下所述。

从 “为你的团队创建” 选项卡创建

1. 在 Amazon Quick 控制台中，选择连接器。
2. 选择 “为你的团队创建” 选项卡。
3. 查找并选择ZoomInfo。
4. 输入连接器的名称。（可选）选择 + 添加描述以添加描述。
5. 对于连接类型，请选择公共网络。
6. 对于 OAuth 配置，请选择以下身份验证方法之一并配置必填字段。
    a. 对于默认 OAuth 应用程序：

无需其他凭证。选择下一步以继续。

b. 对于自定义 OAuth 应用程序，请配置以下字段：

- 客户端 ID — 来自您的 ZoomInfo OAuth 客户端的客户端 ID。
- 公共 OAuth 客户端（可选）-如果您的 ZoomInfo OAuth 客户端配置为公共客户端（无客户端密钥），请选择此选项。
- 客户端密钥-来自 ZoomInfo OAuth 客户端的客户端密钥。
- 令牌网址-令牌端点。默认值：`https://okta-login.zoominfo.com/oauth2/default/v1/token`
- 授权 URL-授权端点。默认值：`https://okta-login.zoominfo.com/oauth2/default/v1/authorize`
- 重定向 URL — Pre-filled 使用 Amazon 快速回传网址。

c. 对于 Service-to-ServiceOAuth，请配置以下字段：

- 客户端 ID — 来自您的 ZoomInfo OAuth 客户端的客户端 ID。
- 客户端密钥-来自 ZoomInfo OAuth 客户端的客户端密钥。
- 令牌网址-令牌端点。默认值：`https://okta-login.zoominfo.com/oauth2/default/v1/token`

d. 对于 API 密钥，请配置以下字段：

- API 密钥 — ZoomInfo API 密钥。
- 电子邮件（可选）-与 API 密钥关联的电子邮件地址。

7. 选择下一步。
8. 如果您选择默认 OAuth 应用程序或自定义 OAuth 应用程序，则会打开授权窗口。 ZoomInfo查看请求的权限并选择 “允许”。
9. 在 “查看” 页面上，查看连接器的可用操作。选择下一步。
10. 在 “发布” 页面上，选择谁可以访问连接器。您可以为组织中的所有人启用访问权限，也可以搜索特定的团队或群组。
11. 选择发布。

可用操作

设置连接器后，显示的操作便可 ZoomInfo 用。要查看连接器的当前操作集，请转至 Amazon Quick 控制台中连接器的可用操作视图。

管理和故障排除

要编辑、共享或删除您的连接器，请参阅the section called “管理现有集成”。

身份验证问题

- Sign-in 失败（默认 OAuth 应用程序或自定义 OAuth 应用程序）-验证您的 ZoomInfo帐户是否处于活动状态。对于自定义 OAuth 应用程序，请确认您的 ZoomInfo OAuth 客户端中的重定向 URI 是否与 Amazon Quick 回传网址相匹配。
- 无效的客户端凭证（自定义 OAuth 应用程序或 Service-to-Service OAuth）-验证客户端 ID 和客户端密钥是否与 OAuth 客户端中的值相匹配。 ZoomInfo
- API 密钥身份验证失败 — 确认 API 密钥未被撤销。

Support 升级路径

如果您无法使用故障排除步骤解决集成问题，请按照以下上报路径进行操作：

1. 收集诊断信息：
    - 集成配置详情
    - 错误消息和时间戳
    - 重现问题的步骤
    - 环境详细信息（如果适用）（在线与服务器，版本）
2. 在控制台中查看 Amazon Quick 服务运行状况和已知问题。
3. 通过 Amazon Quick 控制台或 Amazon 支持中心联系 Amazon 支持部门。
4. 对于复杂的身份验证或权限问题，请准备好让您的管理员参与进来。

自带亚马逊 Q 商业指数 (BYOI)

Amazon Quick 允许您使用现有的 Amazon Q Business 索引作为数据源。无需重新创建索引即可利用企业数据。这项名为 “自带索引 (BYOI)” 的功能可让您将 Amazon Q 业务索引连接到 Amazon Quick，并将其与其他数据源一起使用，以进行全面分析和智能响应。

BYOI 支持两种实现方法：

IDC 实施

使用 IAM 身份中心进行身份验证。要求 Amazon Q Business 和 Amazon Quick 在同一 Amazon 账户和地区通过 IAM 身份中心进行身份验证。

Non-IDC 实施

支持多种身份验证方法，包括原生身份、 Amazon 托管 Microsoft AD 和 IAM 联合。所有 Amazon Quick 用户都会自动获得对关联的 Amazon Q 业务索引的访问权限。

主题

- Amazon Quick 中的亚马逊 Q 企业指数概览
- 先决条件
- 支持的身份验证方法
- 设置权限
- 根据亚马逊 Q 业务索引创建知识库
- 共享 Amazon Q 商业指数知识库
- 使用亚马逊 Q 企业指数知识库
- 限制
- 计费
- 功能对比
- 问题排查
- 安全最佳实践
- 用户类型和能力
- 常见使用案例
- 与您的亚马逊 Q 企业指数互动

Amazon Quick 中的亚马逊 Q 企业指数概览

Amazon Q Business 索引包含已编入索引的企业数据，您现在可以直接在 Amazon Quick 中使用这些数据。当你将 Amazon Q Business 索引连接到 Amazon Quick 时，它就会以知识库的形式提供。你可以在空间、代理和自动化中使用它，就像 Amazon Quick 中的任何其他知识库一样。

在 Amazon Quick 中使用 Amazon Q Business 索引的主要好处包括：

利用现有的数据投资

直接在 Amazon Quick 中使用您现有的亚马逊 Q 企业索引和索引数据。您无需重新创建索引或再次上传相同的数据。

统一的分析体验

跨多个数据源进行查询，包括 Amazon Q Business 索引、上传的文档和结构化数据。使用 Amazon Quick 的统一分析环境来处理您的所有数据。

一致的安全性和权限

Amazon Quick 中的 Amazon Q Business 索引知识库与 Amazon Q Business 中的知识库保持相同的安全和访问控制。用户只能看到他们有权访问的内容。

增强协作

在 Amazon Quick 中与其他用户共享 Amazon Q Business 索引知识库，将其添加到空间中，然后将其与代理和自动化一起使用，以创建全面的业务解决方案。

先决条件

在 Amazon Quick 中使用 Amazon Q Business 索引之前，请确保满足以下先决条件：

常见先决条件

- 您已有包含索引数据的 Amazon Q 企业索引。
- Amazon Q Business 索引和 Amazon Quick 实例都在同一个 Amazon 账户和地区中。
- 您在 Amazon Quick 中拥有管理员权限。

IDC 实施先决条件

- Amazon 身份中心已启用并配置。
- Amazon Q Business 和 Amazon Quick 均通过 IAM 身份中心进行身份验证。
- IAM 身份中心区域和 Amazon Q 业务索引区域相同。
- 您可以访问 Amazon Q Business 索引和 Amazon 身份中心管理。

支持的身份验证方法

支持的身份验证方法取决于您的实现类型：

IDC 实施

- Amazon Quick：仅限 Amazon 身份中心身份验证
- 亚马逊 Q Business：AWS_IAM_IDC

Non-IDC 实施

- Amazon Quick：
  - 原住民身份 (username/password)
  - Amazon 微软 AD 托管
  - IAM 联合身份验证
- 亚马逊 Q Business：AWS_QUICKSIGHT_IDP

设置权限

要在 Amazon Quick 中使用 Amazon Q Business 索引，您需要根据自己的实施方法设置相应的权限：

初始设置

1. 以管理员身份登录 Amazon Quick 控制台。
2. 导航到 “管理” 部分。
3. 选择 “Amazon 资源”。
4. 从可用数据源列表中选择 Amazon Q Bus iness。
5. 选择 “选择应用程序”。

应用程序设置

您可以连接到现有的 Amazon Q Business 应用程序，也可以创建新的应用程序：

1. 请选择以下选项之一：
   - 连接到现有的 Amazon Q Business 应用程序-从您的账户中选择一个现有应用程序。
   - 创建新的 Amazon Q Business 应用程序-创建新应用程序。新应用程序将使用与您的 Amazon Quick 实例设置相同的身份验证。
2. 对于新应用程序，系统会根据您的 Amazon Quick 实例设置自动配置身份验证。

3. 等待应用程序创建完成。
4. 您将被重定向到 Amazon Q Business 应用程序以配置索引和数据源。

通过实施进行访问管理

IDC 实施

- 访问权限通过 Amazon 身份中心进行管理。
- Amazon Q Business 应用程序的访问权限通过亚马逊 Q Business 控制台进行管理。

Non-IDC 实施

- 所有 Amazon Quick 用户均可自动访问关联的 Amazon Q Business 索引。
- Amazon Q Business 无需进行额外的访问管理。

设置权限后，您可以在 Amazon Quick 中使用您的 Amazon Q Business 索引作为知识库，管理员用户可以从 Amazon Q 业务索引创建知识库。

根据亚马逊 Q 业务索引创建知识库

设置权限后，管理员或管理员专业版用户可以根据 Amazon Q Business 索引创建知识库：

1. 以管理员或管理员专业用户身份登录 Amazon Quick 控制台。
2. 导航到知识库。
3. 选择创建知识库。
4. 选择 Amazon Q Busines s 作为数据源。
5. 从可用索引列表中选择要使用的 Amazon Q Business 指数。
6. 提供知识库的名称和描述。
7. 选择 “创建” 以创建知识库。

> **Note**
>
> 如果多个管理员用户根据同一 Amazon Q Business 索引创建知识库，则这些知识库在功能上将是相同的。

共享 Amazon Q 商业指数知识库

有权访问 Amazon Q Business 中的 Amazon Q Business 索引的用户将在创建 Amazon Quick 中的相应知识库时自动与他们共享。知识库创建后可以与其他用户共享，但只有创建知识库的用户才能与其他用户共享。

在 IDC 实施中，在创建知识库后对 Amazon Q Business 应用程序中的权限所做的任何更改都不会在 Amazon Quick 中生效。

如果您是一名管理员并想在 Amazon Quick 中与其他用户共享知识库，请执行以下操作：

1. 导航到知识库。
2. 选择您要共享的 Amazon Q 企业指数知识库。
3. 选择共享。
4. 选择要与之共享知识库的用户或群组。
5. 选择 “共享” 进行确认。

使用亚马逊 Q 企业指数知识库

创建后，Amazon Q Business Index 知识库可以像任何其他知识库一样在 Amazon Quick 中使用：

在空间中使用

管理员可以将 Amazon Q Business 索引知识库添加到空间：

1. 导航到要添加知识库的空间。
2. 选择添加资源。
3. 选择知识库。
4. 从列表中选择 Amazon Q 企业指数知识库。
5. 选择 “添加” 进行确认。

在输出卡中使用

管理员可以通过输出卡片中的空格来使用 Amazon Q Business 索引知识库。

与代理一起使用

管理员可以将 Amazon Q Business 索引知识库添加到自定义代理中：

1. 导航到 “代理”。
2. 选择现有代理或创建新代理。
3. 在代理配置中，选择添加知识库。
4. 从列表中选择 Amazon Q 企业指数知识库。
5. 选择 “添加” 进行确认。

与自动化一起使用

管理员可以将 Amazon Q Business 索引知识库添加到自动化中：

1. 导航到 “自动化”。
2. 选择现有自动化或创建新自动化。
3. 在自动化配置中，添加使用知识库的步骤。
4. 从列表中选择 Amazon Q 企业指数知识库。
5. 配置步骤并保存自动化。

查询知识库

读者可以通过 Amazon Quick 网络应用程序查询 Amazon Q Business 指数知识库。但是，只有当用户也可以访问亚马逊 Q 业务应用程序时，他们才能从 Amazon Q Business 索引中获得响应。要查询知识库，请执行以下操作：

1. 导航至 Amazon Quick 网络应用程序。
2. 选择包含 Amazon Q Business Index 知识库的空间或使用默认代理。
3. 在聊天界面中输入您的查询。
4. 查看回复，其中包括引文和指向 Amazon Q Business 索引中源文档的可点击链接。

限制

> **Note**
>
> 在 IDC 实施中，当首次在 Amazon Quick 中创建 Amazon Q Business 知识库时，将自动授予有权访问所选亚马逊 Q 业务索引的用户访问知识库的权限。要让其他用户访问知识库，管理员必须在 Amazon Q Business 控制台和 Amazon Quick 知识库权限页面中配置用户访问权限。

在 Amazon Quick 中使用亚马逊 Q 企业索引时，请注意以下限制：

一般限制

- Amazon Q Business Index 知识库无法像 Amazon Quick 中的其他知识库那样进行更改。
- Amazon Q Business 索引知识库仅支持 Amazon Q Business 支持的文档类型。
- QApps、Actions 和 Amazon Q Business 聊天护栏不包含在 BYOI 功能中。
- 亚马逊 Q 企业索引必须与 Amazon Quick 位于同一个 Amazon 账户和区域。

IDC 的实施限制

- Amazon Quick 和 Amazon Q Business 必须使用相同的 IAM 身份中心实例。

索引配额

- 在当前版本中，您最多可以将每个区域的两个 Amazon Q Business 索引连接到 Amazon Quick。
- 无法提高此配额。
- 一旦选择索引并将其保存到 Amazon Quick 实例中，就无法直接取消选择。

计费

在 Amazon Quick 中使用 Amazon Q Business 索引时，计费方式如下：

IDC 实施计费

- 您需要为亚马逊 Q Business 中的索引和订阅费用付费（建议至少 1 位用户）。
- Amazon Quick 中的订阅费用是根据您的 Amazon Quick 用户订阅量向您收取的。
- 将 Amazon Q 业务索引与 Amazon Quick 关联不收取额外费用。

Non-IDC 实施账单

- 此实施模式不收取明确的 Amazon Q Business 订阅费用。
- Amazon Quick 中的订阅费用是根据您的 Amazon Quick 用户订阅量向您收取的。

有关亚马逊快速定价的更多信息，请参阅亚马逊快速定价。

功能对比

下表比较了 IDC 和 Amazon Q Business 实施之间的主要功能：

功能	IDC 实施	Non-IDC 实施
User management	Amazon 身份中心	Amazon Quick
Amazon 快速身份验证方法	仅限身份中心	原生身份 (username/password)、 Amazon 托管微软 AD、IAM 联合
亚马逊 Q 企业认证方法	`AWS_IAM_IDC`	`AWS_QUICKSIGHT_IDP`
共享权限	Amazon Q 企业控制台和知识库权限页面	Amazon 快速知识库权限页面（自动）
索引兼容性	所有索引	所有索引

问题排查

“集成” 页面中未显示 Amazon Q Business

症状

- “集成” 页面中缺少 Amazon Q Business 选项
- 无法创建新的 Amazon Q Business 集成

解决方法

- 只有管理员用户才有权创建 Amazon Q Business/BYOI 知识库
- 验证用户是否具有管理员角色权限

无法获取 Amazon Q Business 申请

解决方法

- 在管理控制台中确认已启用 Amazon Q Business

- 尝试注销并重新登录以刷新会话，然后重试该操作

创建知识库时显示的应用程序列表中未显示 Amazon Q Business 应用程序

症状

- 创建知识库页面上的 Amazon Q 企业应用程序列表为空
- Amazon Q Business 应用程序列表已填充但缺少预期的应用程序

解决方法

- 在管理控制台的 Amazon 资源页面查看缺失的 Amazon Q Business 应用程序是否获得了权限

创建数据集失败。聊天实例尚未准备就绪。请稍后再试

症状

- 知识库创建失败，并显示错误 “聊天实例未准备就绪。请稍后再试”
- 无法完成知识库创建过程

解决方法

- 如果这是首次在 Amazon Quick 中创建知识库，请等待 5 分钟，然后重试该操作

安全最佳实践

- 定期审查访问权限
- 监控用户活动
- 实施最低权限访问
- 维护身份验证方法的安全性

用户类型和能力

在 Amazon Quick 中使用 Amazon Q Business 索引时，不同的用户类型具有不同的能力：

亚马逊 Q 企业管理员

在亚马逊 Q 企业控制台中管理亚马逊 Q 企业版索引。

Amazon 快速管理员

允许 Amazon Quick 访问同一 Amazon 账户和地区的 Amazon Q Business 索引。

亚马逊快速管理员

根据 Amazon Q Business 索引创建知识库，与其他用户共享知识库，然后将其添加到空间中。

亚马逊快速管理员

创建利用 Amazon Q Business Index 知识库的代理和自动化。

Amazon 快速阅读器

使用利用 Amazon Q Business 索引知识库的代理和自动化，并通过 Amazon Quick Web 应用程序查询这些知识库。

常见使用案例

以下是在 Amazon Quick 中使用 Amazon Q Business 索引的一些常见用例：

查找相关信息

查询企业数据中的特定主题，例如人力资源政策、支持文档或合规指南。

示例：“我在华盛顿州的公司的产假政策是什么？”其中国家指南位于 Amazon Q Business 索引中，各州的具体信息位于 Amazon Quick 中。

业务分析和见解

从多个群组的状态更新中提取关键发现，或分析您的产品组合的健康状况。

示例：“分析我的产品组合的健康状况”，其中产品销售数据位于 Amazon Q Business 指数中，产品工程和支持数据位于 Amazon Quick 中。

内容创建和总结

根据来自多个来源的文档创建摘要或报告。

示例：“将上周的服务 WBR 和销售更新汇总成反映关键举措的单页文件”，其中 Amazon Q Business 索引中将服务 WBR 编入索引，并将最新的销售更新上传到 Amazon Quick。

与您的亚马逊 Q 企业指数互动

将您的 Amazon Q Business 索引与 Amazon Quick 关联后，您可以使用代理通过聊天与之互动。

1. 在控制台的左侧导航菜单中，选择 “代理”。
2. 在要共享的代理的 “操作” 列中，选择菜单图标，然后选择 “聊天”。
3. 然后，您可以通过选择 “所有资源” 选项并从 “知识库” 子选项卡中单击您的 Amazon Q Business 索引，将资源范围缩小到仅根据亚马逊 Q 业务索引创建的知识库。

当您提问时，代理会分析来自您的 Amazon Q Business 索引的数据以及其他数据源，以提供全面的答复。

您可以用通俗易懂的语言提出有关企业数据的复杂问题，并根据您的 Amazon Q Business 索引的索引内容获得详细的答复。聊天界面允许您：

- 使用自然语言查询您的企业数据
- 获取将您的 Amazon Q Business 索引中的数据与其他 Amazon Quick 数据源相结合的情境回复
- 查看带有可点击参考文献的来源引文，以了解信息的来源
- 继续对话并在之前的查询基础上再接再厉

有关使用聊天界面和与代理合作的详细信息，请参阅the section called “使用聊天代理”。

带上你自己的 Amazon Bedrock 托管知识库

Amazon Quick 可以将 Amazon Bedrock 托管的知识库作为知识源进行连接。连接后，托管知识库的处理方式与 Amazon Quick 中的任何其他知识库相同。您可以将其添加到空间，聊天期间会自动对其进行查询。每个 Amazon Quick 实例最多可以连接 2 个托管知识库。托管知识库可以与 Amazon Quick 存放在同一个Amazon账户中，也可以存放在不同的账户中。

主题

- 先决条件
- 设置权限
- 从 Amazon Bedrock 托管知识库创建知识库
- 访问控制列表 (ACL) 支持
- 计费

- 限制
- 安全最佳实践
- 监控和可观测性
- 问题排查

先决条件

- 已创建和配置的 Amazon Bedrock 托管知识库。有关更多信息，请参阅 Amazon Bedrock 用户指南中的构建托管知识库。
- 托管知识库和 Amazon Quick 实例位于同一Amazon区域。
- Administrator-level Amazon Quick 中用于管理Amazon资源集成的权限。
- 对于跨账户设置：能够将资源策略附加到知识库，或者与知识库所有者协调以附加策略。

设置权限

Amazon Quick 通过 Amazon Quick 服务角色使用 IAM Sigv4 凭证向 Amazon Bedrock 进行身份验证。服务角色需要在知识库中执行以下操作：

- `bedrock:Retrieve`
- `bedrock:GetDocumentContent`

以下示例显示了 Amazon Bedrock 托管知识库的 ARN 格式：

```
arn:aws:bedrock:REGION:ACCOUNT_ID:knowledge-base/KB_ID
```

Cross-account 设置

Cross-account 如果托管知识库的账户与运行 Amazon Quick 实例的Amazon账户不同，则需要访问权限。例如，中央数据团队可能在一个账户中拥有知识库，而您的 Amazon Quick 实例则在单独的账户中运行。

在这种情况下，在向服务角色授予访问权限之前，必须将资源策略附加到所有者账户中的知识库。资源策略授权 Amazon Quick 服务角色跨账户界限调用知识库。

以下资源策略示例授予 Amazon Quick 服务角色访问您的托管知识库的权限。使用您的特定账户 ID、地区和知识库 ID 替换占位符值：

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::QUICK_ACCOUNT_ID:role/service-role/aws-quicksight-
service-role-v0"
            },
            "Action": [
                "bedrock:Retrieve",
                "bedrock:GetDocumentContent"
            ],
            "Resource": "arn:aws:bedrock:REGION:KB_OWNER_ACCOUNT_ID:knowledge-
base/KB_ID"
        }
    ]
}
```

请参阅 Amazon Bedrock 用户指南中的跨账户共享托管知识库。

授予服务角色访问权限

对于同账户和跨账户设置，请通过管理员控制台授予 Amazon Quick 服务角色访问托管知识库的权限：

1. 以管理员身份登录 Amazon Quick 控制台。
2. 导航至 “账户管理” > “Amazon资源” > “基石”。
3. 使用提供的表单将您的托管知识库 ARN 添加到 Amazon Quick 服务角色。Amazon Quick 将必要的 IAM 策略附加到服务角色，其范围仅限于输入的 ARN。

从 Amazon Bedrock 托管知识库创建知识库

本主题向您展示如何使用现有的 Amazon Bedrock 托管知识库在 Amazon Quick 中创建知识库。完成权限设置后，管理员可以使用此过程将托管知识库集成到 Amazon Quick 中。

从 Amazon Bedrock 托管知识库创建知识库

1. 以管理员身份登录 Amazon Quick 控制台。
2. 导航至知识库 > 设置新知识库。

3. 选择 Amazon Bedrock 托管知识库作为来源类型。
4. 填写表单并选择 “创建”。

创建后，托管知识库将在 Amazon Quick 中提供，并且可以添加到空间、代理和自动化中。

访问控制列表 (ACL) 支持

带有 ACL-enabled 数据源连接器的 Amazon Bedrock 托管知识库支持文档级访问控制。当用户查询知识库时，Amazon Quick 会自动将用户的身份传递给 Amazon Bedrock。然后，Amazon Bedrock 会筛选检索结果，以便用户只能在原始数据源中看到他们有权访问的文档。

无需在 Amazon Quick 中进行额外配置即可启用 ACL 支持。访问控制规则是在 Amazon Bedrock 托管知识库数据源连接器上配置的。请参阅《Amazon Bedrock 用户指南》中的 Connect 数据源。

计费

知识库所有者需要支付 Amazon Bedrock 的使用成本，包括检索请求和数据摄取。Amazon Quick 订阅费用将根据您的 Amazon Quick 用户订阅单独计费。Amazon Quick 无需为连接 Amazon Bedrock 托管知识库收取任何额外费用。

限制

- 此功能在以下Amazon地区提供：美国东部（弗吉尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（爱尔兰）和亚太地区（悉尼）。
- 每个 Amazon Quick 实例最多可以连接 2 个托管知识库。
- 托管知识库和 Amazon Quick 实例必须位于同一Amazon区域。
- 仅支持 Amazon Bedrock 托管知识库。不支持带有自我管理矢量存储的自定义知识库。
- Cross-account 访问需要在知识库中制定资源策略。

安全最佳实践

- 使用具有特定角色 ARN 的跨账户资源策略，而不是向整个账户授予访问权限。
- 定期查看托管知识库中附带的资源政策。
- 监控访问模式并定期查看审核日志。

监控和可观测性

Amazon Bedrock 会针对您的托管知识库发出Amazon CloudTrail 数据事件`Retrieve`和`GetDocumentContent` API 调用。您可以使用这些事件来监控成功使用情况并检测访问失败。以下演练设置了向 Amazon Logs CloudWatch 日志组传送数据事件的 CloudTrail 跟踪，然后创建指标筛选条件和警报以提醒错误。

第 1 步：在 Amazon CloudTrail CloudWatch 上启用 Amazon Bedrock 知识库活动

设置一条 CloudTrail 跟踪以捕获 Amazon Bedrock 知识库数据事件并将其传送到 Amazon Lo CloudWatch gs 日志组。在托管知识库所在的区域中创建跟踪和日志组。您也可以通过控制台执行此操作，CloudTrail 控制台会自动创建日志组和 IAM 角色。

创建 S3 存储桶，应用允许 CloudTrail 写入的存储桶策略，然后创建 Amazon Lo CloudWatch gs 日志组：

```
aws s3 mb s3://YOUR_TRAIL_BUCKET

aws s3api put-bucket-policy --bucket YOUR_TRAIL_BUCKET --policy '{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"Service": "cloudtrail.amazonaws.com"},
      "Action": "s3:GetBucketAcl",
      "Resource": "arn:aws:s3:::YOUR_TRAIL_BUCKET"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"Service": "cloudtrail.amazonaws.com"},
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::YOUR_TRAIL_BUCKET/AWSLogs/ACCOUNT_ID/*",
      "Condition": {"StringEquals": {"s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control"}}
    }
  ]
}'

aws logs create-log-group --log-group-name bedrock-kb-cloudtrail
```

创建允许 CloudTrail 向日志组传送日志的 IAM 角色：

```
aws iam create-role \
```

```
  --role-name CloudTrail-CWLogs-Role \
  --assume-role-policy-document '{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"Service": "cloudtrail.amazonaws.com"},
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }]
  }'

aws iam put-role-policy \
  --role-name CloudTrail-CWLogs-Role \
  --policy-name CWLogsPolicy \
  --policy-document '{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["logs:CreateLogStream", "logs:PutLogEvents"],
      "Resource": "arn:aws:logs:REGION:ACCOUNT_ID:log-group:bedrock-kb-cloudtrail:*"
    }]
  }'
```

创建跟踪，将其配置为捕获 Amazon Bedrock 知识库数据事件，然后开始记录：

```
aws cloudtrail create-trail \
  --name bedrock-kb-data-events \
  --s3-bucket-name YOUR_TRAIL_BUCKET \
  --cloud-watch-logs-log-group-arn "arn:aws:logs:REGION:ACCOUNT_ID:log-group:bedrock-
kb-cloudtrail:*" \
  --cloud-watch-logs-role-arn "arn:aws:iam::ACCOUNT_ID:role/CloudTrail-CWLogs-Role"

aws cloudtrail put-event-selectors \
  --trail-name bedrock-kb-data-events \
  --advanced-event-selectors '[{
    "Name": "BedrockKBDataEvents",
    "FieldSelectors": [
      {"Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"]},
      {"Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::Bedrock::KnowledgeBase"]}
    ]
  }]'

aws cloudtrail start-logging --name bedrock-kb-data-events
```

第 2 步：为 Amazon 快速检索调用创建指标筛选条件

创建指标筛选条件，以便在 Amazon Quick 调用您的托管知识库时跟踪检索调用和错误。

呼叫量指标-跟踪您的托管知识库的检索呼叫量。

```
aws logs put-metric-filter \
  --log-group-name bedrock-kb-cloudtrail \
  --filter-name QuickSight-Retrieve-CallCount-KB_ID \
  --filter-pattern '{ $.eventSource = "bedrock.amazonaws.com" && $.eventName
 = "Retrieve" && $.userIdentity.invokedBy = "quicksight.amazonaws.com" &&
 $.resources[0].ARN = "*KB_ID*" }' \
  --metric-transformations '[{
    "metricName": "RetrieveCallCount",
    "metricNamespace": "QuickSight/BedrockKB",
    "metricValue": "1",
    "dimensions": {"KnowledgeBaseId": "$.resources[0].ARN"}
  }]'
```

错误指标 — 以下示例统计来自 Amazon Quick 但失败的`Retrieve`调用`AccessDenied`。当 Amazon Quick 服务角色缺少权限或跨账户资源策略配置错误时，会触发此警报。您可以`ThrottlingException`根据自己的监控需求为其他错误代码创建额外的指标筛选器。

```
aws logs put-metric-filter \
  --log-group-name bedrock-kb-cloudtrail \
  --filter-name QuickSight-Retrieve-AccessDenied-KB_ID \
  --filter-pattern '{ $.eventSource = "bedrock.amazonaws.com" && $.eventName
 = "Retrieve" && $.userIdentity.invokedBy = "quicksight.amazonaws.com" &&
 $.resources[0].ARN = "*KB_ID*" && $.errorCode = "AccessDenied" }' \
  --metric-transformations '[{
    "metricName": "RetrieveAccessDeniedCount",
    "metricNamespace": "QuickSight/BedrockKB",
    "metricValue": "1",
    "dimensions": {"KnowledgeBaseId": "$.resources[0].ARN"}
  }]'
```

步骤 3：创建 CloudWatch 警报

创建在出现拒绝访问错误时触发的警报。（可选）向其中添加 SNS 主题 ARN `--alarm-actions` 以获取通知。

```
aws cloudwatch put-metric-alarm \
```

```
  --alarm-name QuickSight-Retrieve-AccessDenied-KB_ID \
  --metric-name RetrieveAccessDeniedCount \
  --namespace "QuickSight/BedrockKB" \
  --dimensions Name=KnowledgeBaseId,Value="arn:aws:bedrock:REGION:ACCOUNT_ID:knowledge-
base/KB_ID" \
  --statistic Sum \
  --period 300 \
  --threshold 1 \
  --comparison-operator GreaterThanOrEqualToThreshold \
  --evaluation-periods 1 \
  --treat-missing-data notBreaching
```

问题排查

排查拒绝访问 错误

当您在 Amazon Quick 中查询 Amazon Bedrock 托管知识库时，只有在每个权限层都允许的情况下，检索才会获得授权。如果您收到错误 “权限不足，无法访问此知识库”，请按顺序完成以下各层，然后在不满意的第一层停下来。

> **Tip**
>
> 首先，检查 Amazon CloudTrail `AccessDenied`事件，以确定哪些委托人和行动被拒绝。然后直接转到以下列表中的匹配层。

1. 服务角色权限。在知识库中确认 Amazon Quick 服务角色授权`bedrock:Retrieve`。`bedrock:GetDocumentContent`
2. Cross-account 资源政策。对于跨账户设置，请确认知识库资源政策向 Amazon Quick 服务角色授予了相同的操作。
3. 客户管理的密钥。如果知识库使用客户管理的密钥加密，请确认服务角色在该密钥`kms:DescribeKey`上有`kms:Decrypt`和。
4. 知识库 ARN。确认亚马逊 Quick 管理员配置中的知识库 ARN 正确无误。Amazon Quick 将服务角色策略的范围限定在您输入的 ARN 范围内，因此错误的 ARN 会拒绝检索。
5. IAM 策略分配。如果账户中启用了 IAM 策略分配，则 Amazon Quick 会在检索时应用每用户会话策略，并将其与服务角色权限交叉。只有在服务角色和用户分配的 IAM 策略都允许的情况下，操作才会成功。当知识库适用于管理员但不适用于特定用户或群组时，请检查此层。

向受影响的用户授予检索权限

1. 打开 Quick 控制台。
2. 选择“管理账户”，然后选择 IAM 策略分配。
3. 创建新任务，或编辑现有任务背后的 IAM 策略，以允许知识库检索操作。例如：

```
{
    "Sid": "AllowQuickFMKBRetrieve",
    "Effect": "Allow",
    "Action": ["bedrock:Retrieve", "bedrock:GetDocumentContent"],
    "Resource": "arn:aws:bedrock:REGION:ACCOUNT_ID:knowledge-base/KB_ID"
}
```

4. 将受影响的用户或群组添加到任务中，然后保存并启用它。

有关 IAM 策略分配的更多信息，请参阅the section called “IAM 策略分配”。

使用扩展程序将 Amazon Quick 连接到您的现有工具

> **Note**
>
> Amazon Quick 浏览器Microsoft Outlook扩展Microsoft Word程序、Microsoft Excel扩展程序、扩展程序、Microsoft PowerPoint扩展程序和扩展程序不需要管理员设置即可安装和使用。对于Slack和Microsoft Teams扩展，您的 Quick 管理员必须先配置 Amazon Quick 访问权限，然后作者才能部署它们。

Amazon Quick 扩展程序使您能够在已使用的工具中添加的人工智能工具的帮助下优化您的日常任务。无论您是浏览网页、在团队渠道中协作、管理电子邮件还是创建文档，Quick extensions 都可直接为您的现有工作流程 AI-powered 提供帮助，而无需您在应用程序之间切换。

以下扩展类型可用：

- 浏览器扩展 -通过 AI-powered 页面摘要、内容分析和跨Google Chrome浏览器的知识访问来增强您的网页Microsoft Edge浏览体验。Firefox无需管理员设置。
- Microsoft Outlook扩展 -使用自然语言管理整个收件箱。使用 Quick 企业数据汇总未读邮件、整理收件箱、安排会议并起草上下文回复。无需管理员设置。
- Microsoft Excel扩展 -对工作簿进行深入分析，导入和清理数据，生成表格和图表，并使用自然语言自动执行电子表格操作。无需管理员设置。
- Microsoft Word扩展 -生成格式化文档，在保持写作风格和结构的同时进行编辑，并使用跟踪更改和注释对文档进行红线。无需管理员设置。
- Microsoft PowerPoint扩展 -创建具有视觉吸引力的演示文稿，使用自然语言编辑幻灯片，并简化重组演示文稿和应用过渡等操作。无需管理员设置。
- Slack扩展 -直接在Slack渠道和直接消息中访问快速功能，无需离开团队沟通平台即可实现无缝协作和知识共享。需要管理员配置扩展访问权限。
- Microsoft Teams扩展 -将 Quick 集成到您的Teams工作空间中，以便在会议和对话期间进行实时协作、话题分析和知识检索。需要管理员配置扩展访问权限。

每个扩展都保持企业级安全和隐私标准，同时提供针对特定应用环境量身定制的上下文人工智能帮助。所有扩展都集成了贵组织的快速知识库、自定义代理和已配置的数据源，可根据您的权限和访问级别提供相关、准确的响应。

主题

- Amazon 使用扩展程序进行快速用户互动
- Amazon Quick 浏览器扩展程序
- Amazon Quick Microsoft Outlook extension
- Amazon Quick Microsoft Excel extension
- Amazon Quick Microsoft Word extension
- Amazon Quick 微软 PowerPoint extension
- Amazon 快速Slack扩展
- Amazon 快速Microsoft Teams扩展
- Amazon Quick Microsoft Outlook 扩展（旧版）
- Amazon Quick Microsoft Word 扩展（旧版）

Amazon 使用扩展程序进行快速用户互动

Amazon Quick 扩展允许不同的用户角色在创建、管理和使用 AI-powered 分析工具时进行有效协作。每个角色（管理员、作者和最终用户）在使用扩展程序时都有不同的职责和能力。了解这些基于角色的交互可以确保在组织的 Amazon Quick 部署中实现适当的治理、安全性和最佳用户体验。

主题

- 用户权能和权限
- Amazon Quick 管理员职责
- Amazon Quick 作者功能
- Amazon 最终用户快速访问权限
- 分机访问疑难解答

用户权能和权限

Amazon Quick 为扩展程序实施分层权限模型，在组织控制和用户工作效率之间取得平衡。管理员建立基础策略和基础架构，作者管理特定扩展实例的部署和配置，读者可以从授权范围内的 AI-powered 帮助中受益。下表显示了在 Amazon Quick 中键入的每个用户如何与扩展程序交互。

用户类型	功能
Administrators	• Enable/remove 扩展其组织工作空间和组织的访问权限

用户类型	功能
	• 为Slack、TeamsWord、和创建扩展 Outlook • 为创建的扩展程序分配所有者 • 在 Amazon Quick 中控制扩展程序是否可供用户使用 • 使用所有已启用的扩展程序
作者	• 使用管理员启用的扩展程序访问权限创建和安装扩展 • Edit/delete 他们是其所有者的扩展 • 使用所有已启用的扩展程序
阅读器（仅限 Reader Pro）	• 使用所有已启用的扩展程序

除了广泛的用户类型类别外，Amazon Quick 还实施了精细的权限控制，以确定用户可以对单个扩展程序执行的特定操作。这些权限独立于用户类型运行，允许管理员根据组织需求和安全要求微调访问权限。下表概述了用户权限如何决定你可以用扩展程序做什么：

权限类型	Permissions
所有者	• 编辑扩展名和描述 • 在工作区或组织中安装扩展程序 • 向特定用户和组授予所有权和编辑权限
观众	• 查看扩展名和描述 • 访问要在SlackM365、和浏览器中打开的链接 • 使用扩展

Important

Amazon Quick 浏览器扩展程序不需要任何管理员设置即可安装和使用。

这些权限结构可确保扩展程序的访问权限与组织的安全要求保持一致，同时为每个用户角色启用适当的功能级别。管理员可以控制扩展程序的可用性和初始设置，作者负责部署和配置，一旦正确配置了扩展程序，所有用户都可以从 AI-powered 帮助中受益。

Amazon Quick 管理员职责

Amazon Quick 管理员或被授予管理员权限的用户建立基础架构，在整个组织中启用扩展功能。他们处理关键设置和安全配置，允许 Amazon Quick 作者部署扩展程序，最终用户可以安全地访问扩展。

> **Note**
>
> 创建和调整分机访问权限需要 IAM 管理员权限。所有管理员都将看到扩展程序链接，但如果未使用 IAM 凭证登录，则需要使用相应的 IAM 权限登录才能管理扩展程序访问权限。此用户必须是 Amazon Quick 管理员的 IAM 用户，而不是非 IAM 管理员用户。

责任区	管理员权能
基础设施设置	• 将扩展应用程序连接到组织系统（Slack工作空间、Microsoft 365租户） • 处理 OAuth 授权和租户级权限 • 管理特定于平台的安装方法：/仅限清单，对于/WordOutlook OAuth-only SlackTeams
安全与合规	• 管理企业安全和合规性设置 • 控制组织可以使用哪些分机类型

Amazon Quick 作者功能

作者通过创建、配置和部署特定的扩展实例，弥合了管理基础设施和最终用户访问权限之间的差距。他们管理扩展部署和维护的日常运营方面。

作者能力取决于管理员授予的权限级别。有两种权限类型决定了作者可以做什么：

- 查看者：可以查看扩展程序名称和描述、访问打开扩展程序的链接以及使用扩展程序。
- 所有者：可以编辑扩展名称和描述，在工作区或组织中安装扩展，以及与用户和群组共享所有权权限。

这转化为两个主要的设置流程：

- 权限有限（仅限查看、共享、删除）：只有在管理员完成所有设置后，作者才能使用基本的登录页面功能查看、共享和删除扩展程序。
- 完全权限（部署、查看、共享、删除、编辑）：作者可以下载清单或使用 OAuth 部署来完成应用程序设置、重命名扩展程序和访问编辑功能。

能力区域	作者函数
配置和部署	• 下载和管理用于部署的安装清单（具有完全权限） • 使用 OAuth 或基于清单的方法部署扩展实例（具有完全权限） • 完成应用程序设置和安装（具有完全权限）
管理和共享	• 管理扩展程序共享和访问权限 • 查看、共享和删除已部署的扩展 • 编辑扩展程序和访问创建功能（具有完全权限）

Amazon 最终用户快速访问权限

最终用户是扩展功能的主要受益者，他们可以直接在现有的工作流程应用程序中获得 AI-powered 帮助。他们与扩展程序的互动侧重于日常工作效率以及与组织知识的无缝集成。

访问级别	用户能力
每日使用量和工作效率	• 直接在现有工作流程应用程序中访问扩展程序 • 使用扩展程序进行知识访问、文档分析和采取行动 • 受益于无缝集成，无需在应用程序之间切换上下文
知识和行动	• 通过扩展接口访问组织知识库和自定义代理 • 使用配置的操作连接器在第三方应用程序中执行外部操作 • 根据个人访问级别接收权限感知响应

下表显示了在 Amazon Quick 中键入的每个用户如何与扩展程序交互。

用户类型	功能
Administrators	• Enable/remove 扩展其组织工作空间和组织的访问权限 • 为Slack、TeamsWord、和创建扩展 Outlook • 为创建的扩展程序分配所有者 • 在 Amazon Quick 中控制扩展程序是否可供用户使用 • 使用所有已启用的扩展程序
作者	• 使用管理员启用的扩展程序访问权限创建和安装扩展 • Edit/delete 他们是其所有者的扩展 • 使用所有已启用的扩展程序
阅读器（仅限 Reader Pro）	• 使用所有已启用的扩展程序

下表概述了用户权限如何决定你可以用扩展程序做什么：

权限类型	Permissions
所有者	• 编辑扩展名和描述 • 在工作区或组织中安装扩展程序 • 向特定用户和组授予所有权和编辑权限
观众	• 查看扩展名和描述 • 访问要在SlackM365、和浏览器中打开的链接 • 使用扩展

Important

Amazon Quick 浏览器扩展程序不需要任何管理员设置即可安装和使用。

分机访问疑难解答

如果您在访问或创建扩展时遇到问题：

- 无法创建扩展程序：作为 Amazon Quick 管理员的 IAM 用户必须首先为您要使用的扩展程序类型配置扩展程序访问权限。其他管理员将无法 create/edit /删除扩展程序访问权限。
- 找不到我的扩展程序：请检查您的管理员是否已配置分机访问权限，以及您是否具有查看扩展程序的相应权限。
- 扩展程序显示但无法编辑：您拥有仅限查看的访问权限。请您的管理员或扩展程序所有者与您共享编辑权限。
- 没有分机可见：请联系您的管理员为您的组织设置分机访问权限并创建默认分机。

Amazon Quick 浏览器扩展程序

> **Important**
>
> Amazon Quick 浏览器扩展程序不需要任何管理员设置即可安装和使用。

Amazon Quick 浏览器扩展程序将 AI-powered 辅助功能直接集成到您的网页浏览体验中。用户可以在浏览器中访问 Quick 功能，以提高工作效率、简化研究并获得即时帮助，而无需在应用程序之间切换。

主要功能包括：

- 总结网页以便快速理解。
- 询问有关多个网页的问题，并从空间访问组织知识。
- 使用在 Quick 中配置的操作连接器中的操作。
- 分析浏览会话期间上传到 Quick 的文件。

该 AI-powered 帮助使您能够最大限度地提高阅读效率，简化对复杂信息的研究和分析，并在创建内容时获得即时帮助，而无需在网页浏览期间切换上下文。

主题

- 支持的浏览器
- 浏览器扩展的好处

- 浏览器扩展用例
- 安装和配置浏览器扩展程序
- 在您的组织中部署浏览器扩展程序
- 浏览器扩展程序使用指南
- 浏览器扩展已知限制
- 在浏览器扩展中使用 Amazon Quick Flows

支持的浏览器

Quick 浏览器扩展程序与以下浏览器兼容：

- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Microsoft Edge

浏览器扩展的好处

Quick 浏览器扩展程序提供了强大的 AI-driven 功能，可以改变您与 Web 内容的交互方式。这些主要优势可帮助您提高工作效率，更好地利用浏览时遇到的信息，无需切换应用程序即可将企业知识直接带入您的网络研究工作流程。

嵌入式生产力功能

- 汇总任何网页的快照，便于快速理解和分析。
- 使用您的组织知识询问有关一个或多个网页的问题。
- 分析您上传到 Quick 的两个文件以及它可以访问的特定空间。
- 无需离开浏览器，即可通过配置的操作连接器执行操作。

浏览器扩展用例

以下是可帮助您充分利用 Quick 浏览器扩展程序的常见用例：

总结网页

使用此过程可以快速理解网页内容，而无需阅读整个页面。

1. 打开 Quick 浏览器扩展程序。
2. 登录并导航到要摘要的网页。
3. 在聊天界面中，选择摘要，查看该网页的快照摘要。

现在，您的对话包含此网页的快照。您可以继续聊一聊该网页并提出后续问题。

将单个页面添加到您的对话范围

使用此过程在对话上下文中包含多个网页，以便进行全面分析。

1. 导航到要添加到对话中的网页。
2. 选择 + 图标将页面添加到您的范围中。
3. 从一个选项卡导航到另一个选项卡，然后为要聊天的每个页面选择 + 图标。
4. 现在，你可以聊聊你添加到作用域中的所有页面。

这样，您就可以在一次对话中分析和比较多个网页上的信息。

向对话添加文件

上传文件以利用文档分析功能增强您的对话。

1. 选择回形针图标。
2. 选择要添加到对话中的文件。
3. 选择 “添加到聊天”。

这些文件现在可以在快速对话中使用。

在对话中添加网页作为上下文

在对话中加入多个浏览器选项卡，以进行全面的网络内容分析。

1. 选择 “未选择任何选项卡”。
2. 从 “添加标签页” 中，选择要包含在 “快速对话” 中的标签页。
3. 选择确认。

这些选项卡现在可以在你的快速对话中找到。

重置对话上下文

当你需要清除当前的对话上下文时，可以重新开始。

1. 选择气泡内的+图标开始新的对话。
2. 或者，您可以通过选择 X 图标结束当前对话，然后打开 Quick 扩展程序开始新的对话来重置对话。

这将清除之前的所有上下文，并允许您从头开始。

在聊天中使用操作

直接从浏览器扩展对话中执行外部操作。

1. 要求聊天室执行特定操作。
2. 按照聊天和屏幕上的提示完成操作。

这使您无需离开浏览器即可在外部应用程序中执行任务。

安装和配置浏览器扩展程序

作为用户，您可以按照以下步骤安装和配置浏览器扩展程序。

- 基于 Mozilla 的浏览器 — Mozilla 火 Add-ons 狐浏览器网上商店
- 基于 Chromim 的浏览器（包括Microsoft Edge）— Chrome 网上应用店

成功登录后，即可使用 Quick 浏览器扩展程序。

> **Note**
>
> 您也可以固定您的 Quick 浏览器扩展程序，以便在使用浏览器时随时可以访问它。此操作的说明因选定浏览器而异。以下关于固定扩展程序的第三方信息可能会对您有所帮助。
>
> - Google Chrome — https://www.howtogeek.com/683099/how-to-pin-and-unpin-extensions-from-the-chrome-toolbar
> - Mozilla Firefox— https://support.mozilla.org/en-US/kb/extensions-button#w_manage-固定扩展

- Microsoft Edge — https://www.microsoft.com/en-us/edge/features/pin-to-taskbar

在您的组织中部署浏览器扩展程序

作为作者，在 Quick 应用程序中启用浏览器扩展程序后，您可以使用企业管理工具和策略将其部署到整个组织。

对于Google Chrome企业环境，您可以使用组织单位策略来管理扩展程序的部署。f Chrome Web Store or Enterprise 提供了专门为组织使用而设计的其他部署选项。 Mozilla FirefoxEnterprise 通过策略模板和企业分发方法提供类似的功能，允许在整个组织中自动部署扩展。 Microsoft EdgeEnterprise 提供策略设置，用于通过移动设备管理 (MDM) 软件管理分机。

浏览器供应商提供的策略设置：FirefoxChrome、和Edge。

部署到Google Chrome企业

按照以下步骤在您的 Chrome 企业版环境中部署浏览器扩展程序。

1. 访问您的Google Admin控制台并导航到Chrome管理部分。
2. 使用组织单位配置扩展策略，以定位特定的用户组或部门。
3. 使用Chrome扩展管理指南来设置自动安装策略。
4. 有关高级部署配置，请参阅Chrome Web Store企业文档。

现在，该扩展程序将自动为您的 Chrome 企业版环境中的所有用户安装。

部署到Mozilla Firefox企业

使用以下步骤在您的 Firefox 企业版环境中部署扩展程序。

1. 使用企业策略框架配置Firefox部署策略。
2. 请按照Firefox扩展部署指南获取分步说明。
3. 使用企业分发文档来配置组织范围的部署。
4. 使用Mozilla策略模板应用扩展设置，实现集中配置管理。

现在，该扩展已通过集中管理部署到您的 Firefox 企业环境中。

部署到Microsoft Edge企业

使用这些组织部署步骤将扩展程序部署到 Microsoft Edge Enterprise。

1. 按照您组织的软件部署流程操作，为所有用户安装浏览器扩展程序。
2. 通过移动设备管理 (MDM) 软件使用Edge策略设置配置分机设置。
3. 请按照Microsoft Edge扩展管理指南获取详细的部署说明。

你的 Microsoft Edge Enterprise 部署已完成集中策略管理。

浏览器扩展程序使用指南

作为用户，您有责任保护公司信息的安全。以下准则可帮助您安全地使用 Quick 浏览器扩展程序，同时维护数据隐私和合规性。

使用 浏览器扩展程序

使用 Quick 浏览器扩展程序时，用户可以查看过去的对话和附件，以便在浏览会话中保持上下文。

对话保留和数据隐私

Amazon Quick 通过自动保留政策严格维护数据隐私：

- Amazon Quick 会在闲置 30 天后自动删除对话和相关文件。
- 浏览器扩展对话的保留遵循贵公司的特定历史记录规则。
- 根据组织政策，浏览器扩展程序的保留期可能会超过 Amazon Quick 的标准 30 天限制。

浏览器扩展已知限制

以下是 Amazon Quick 浏览器扩展程序的已知限制：

- 浏览器扩展程序一次最多支持 20 个网页和上传的文件。有关更多信息，请参阅上传文件和聊天。

在浏览器扩展中使用 Amazon Quick Flows

浏览器扩展中的 Amazon Quick Flows 使您能够直接在网页浏览环境中运行预定义的工作流程。您可以调用自己创建或与您共享的流程，将网页内容作为输入传递，并无需离开浏览器即可执行多步骤工作流程。

当你在浏览器扩展中使用流程时，你可以：

- 从浏览器扩展接口显式调用流程。
- 将网页作为上下文传递给您的流程。
- 在浏览器扩展程序中查看流程执行历史记录。

先决条件

在浏览器扩展程序中使用流程之前，请确保您已具备以下条件：

- 在您的 Amazon Quick 账户中执行流程的适当权限。

调用流程

您可以从浏览器扩展程序中调用流程，以便在您正在查看的网页上运行工作流程。

要在浏览器扩展程序中调用流程，请执行以下操作：

1. 打开 Amazon Quick 浏览器扩展程序。
2. 在聊天界面中，选择 Fl ows 图标。
3. 从列表中选择一个流程，或者使用搜索栏搜索您的流程。
4. 流程在浏览器扩展聊天中开始执行。
5. 出现提示时，选择要作为上下文包含的选项卡，然后选择确认。

当流程处于活动状态时，浏览器扩展程序会显示一个显示当前步骤的进度跟踪器。进度跟踪器上的下拉菜单显示流程中的所有步骤。

流程执行流程

在浏览器扩展程序中调用流程后，您就可以通过自然语言聊天与流程进行交互，如下所示：

1. 你会看到它的功能摘要。
2. 通过聊天消息，系统会提示你输入所需的输入。
3. 该扩展程序在聊天界面中显示输出和结果。
4. 扩展程序会显示一个进度跟踪器，指示已完成和剩余的步骤。

要查看流程功能，请参阅流程文档。

流程执行历史记录

浏览器扩展程序中的所有流程执行都记录在您的对话历史记录中。您可以查看过去的执行并恢复未完成的流程。要查看流程执行历史记录，请执行以下操作：

1. 在浏览器扩展程序中，进入菜单并选择对话历史记录图标。
2. 选择包含流程执行的对话。
3. 对话显示流程执行细节，包括所有输入和输出。

如果您在流程运行时关闭了浏览器扩展程序，则可以通过从历史记录中选择它来恢复该流程。

停止流程执行

在执行过程中，您可以随时停止流程。要停止正在运行的流程，请执行以下操作：

1. 流程运行时，在进度跟踪器中选择 “结束” 按钮。
2. 流程在当前步骤停止，您可以继续与 “我的助手” 或 “聊天” 代理进行对话。

Amazon Quick Microsoft Outlook extension

的Amazon Quick扩展程序Outlook可帮助您使用自然语言管理整个收件箱。您可以汇总未读邮件、整理收件箱、安排会议和起草回复，所有这些都无需离开Outlook。

你可以在Microsoft Outlook应用商店中搜索 Amazon Quick，也可以访问 Quick for Outlook 微软商店页面来添加扩展程序。

关键功能包括：

- 收件箱管理：汇总未读电子邮件并确定其优先级，使用自然语言查询搜索特定的电子邮件或讨论，并通过将电子邮件移至文件夹、标记邮件以进行后续操作等来整理收件箱。
- 日历和会议管理：汇总您的日历，找出与同事的最佳会议时间，并使用自然语言说明安排会议。
- 电子邮件摘要和回复：打开 “快速” 侧面板，询问有关焦点电子邮件话题的问题或生成上下文回复。
- 企业知识集成：使用Quick的知识源起草电子邮件的上下文回复或执行收件箱和日历任务。
- 外部操作：使用您配置的操作连接器或直接从的应用程序在第三方应用程序中执行操作Outlook。

Important

- Amazon Quick Outlook 扩展使用生成式 AI 在您的Outlook应用程序沙箱中创建和执行代码。AI 可能会在您的Outlook邮箱中犯错误并执行不准确的操作。关闭侧面板时不会读取任何电子邮件或内容，除非您明确发送提示，否则不会向 Amazon Quick 发送任何数据。
- Amazon Quick 不会将您的用户数据用于改进服务或训练其基础大型语言模型 (LLM)。

Note

某些功能，例如收件箱优先级划分、日历管理和电子邮件组织，需要管理员授予的 Microsoft Graph API 权限。如果您无法执行这些任务，请联系您的管理员以确保您的组织所需的 Graph API 权限已获得批准。有关更多信息，请参阅管理员指南Microsoft Outlook 扩展权限中的。

Amazon Quick Microsoft Outlook 扩展程序使用指南

作为用户，您有责任确保公司信息的安全。以下指南可帮助您在维护数据隐私和合规性的同时，安全地使用 Amazon Quick 应用程序。

对话保留率和准确性

每个对话将存储 30 天。您可以通过选择Outlook扩展程序中的对话历史记录按钮来查看和管理对话历史记录。

Amazon Quick 使用生成式 AI。您应该查看回复的准确性。

使用 Amazon Quick 扩展程序Microsoft Outlook受Amazon 责任人工智能政策的约束。

安全注意事项

当您使用 Amazon Quick 处理电子邮件内容时，请记住回复反映了个人用户的权限，内容可能包含所有电子邮件收件人无法访问的信息。它可能会生成包含无法公开共享的敏感数据的响应。

为了保护组织的数据，请仔细评估电子邮件的使用情况，在规划部署时要考虑到数据隐私。Amazon Quick 通过不使用客户数据来改进服务、不使用客户数据来增强语言模型、不将Microsoft Outlook对话索引到贵公司的 Amazon Quick 实例中来维护严格的数据隐私。

提示示例

以下提示演示了使用 Quick within 的常用方法Outlook。您可以根据自己的特定需求对其进行调整。

- “总结所有未读电子邮件，并突出显示当今需要紧急回复的所有电子邮件。”
- “起草一封发给 [联系人姓名] 的后续电子邮件，引用该话题中的要点。”
- “安排下周与该电子邮件主题中的联系人举行30分钟的会议。”
- “查找所有讨论 [项目名称] 的电子邮件，并创建行动项目摘要。”
- “使用我的Quick空间中的数据，就我们的季度指标为领导团队起草一封状态更新电子邮件。”

> **Tip**
>
> 为获得最佳效果，请在提示中具体说明。包括姓名、日期和目标。您还可以参考 Quick 空间、仪表板和知识库以获得个性化结果。

Amazon Quick Microsoft Excel extension

Amazon Quick 扩展程序通过自动执行数据清理、分析和可视化任务，同时与企业数据源集成，Excel 帮助您更快地处理数据。

你可以在Microsoft Excel应用商店中搜索 Amazon Quick 或访问 Quick for Excel 微软商店页面添加扩展程序。

关键功能包括：

- 数据导入和准备：从 Quick 仪表板、结构化数据集、空间和上传的文件中直接提取数据到电子表格中。识别不一致之处并自动清理数据，并根据您的数据和目标应用格式和模板。
- 电子表格调试：让 Quick 解释单元格或表格背后的计算，调试和修复公式错误，并突出数据中的异常和不一致之处。
- 数据分析和见解：自动分析模式和趋势，使用自然语言提示创建数据透视表和图表，并执行敏感度分析和情景规划。
- 电子表格自动化：使用提示应用筛选器、转换和条件格式，并根据您的内容和目标生成相应的模板。
- 企业知识集成：选择代理机构或空间进行回应，并将组织知识中的相关信息整合到电子表格中。整合来自 Quick 仪表板、空间和知识库的数据。

- 外部操作：使用您配置的操作连接器或直接从的应用程序在第三方应用程序中执行操作Excel。

> **Important**
>
> - Amazon Quick Excel 扩展使用生成式 AI 在您的Excel应用程序沙箱中创建和执行代码。AI 可能会在您的Excel工作簿中犯错误并执行不准确的操作。关闭侧面板时不会读取任何电子表格数据，除非您明确发送提示，否则不会向 Amazon Quick 发送任何数据。
> - Amazon Quick 不会将您的用户数据用于改进服务或训练其基础大型语言模型 (LLM)。

Amazon Quick Microsoft Excel 扩展使用指南

作为用户，您有责任确保公司信息的安全。以下指南可帮助您在维护数据隐私和合规性的同时，安全地使用 Amazon Quick 应用程序。

对话保留率和准确性

每个对话将存储 30 天。您可以通过选择Excel扩展程序中的对话历史记录按钮来查看和管理对话历史记录。

Amazon Quick 使用生成式 AI。您应该查看回复的准确性。

使用 Amazon Quick 扩展程序Microsoft Excel受Amazon 责任人工智能政策的约束。

安全注意事项

为了保护组织的数据，请仔细评估使用情况并规划部署，同时考虑到数据隐私。Amazon Quick 通过不使用客户数据来改进服务、不使用客户数据来增强语言模型、不将Microsoft Excel对话索引到贵公司的 Amazon Quick 实例中来维护严格的数据隐私。

提示示例

以下提示演示了使用 Quick within 的常用方法Excel。您可以根据自己的特定需求对其进行调整。

- “从我的Quick仪表板导入数据，确定哪些项目的趋势高于或低于目标。”
- “创建按类别和地区显示总数的数据透视表。”
- “生成一张将本季度的表现与上个季度的表现进行比较的图表。”

- “解释单元格 D5 中的公式，并提出更有效的方法。”
- “应用条件格式来突出显示任何超过阈值超过 10% 的值。”

> **Tip**
>
> 为获得最佳效果，请在提示中具体说明。包括姓名、日期和目标。您还可以参考 Quick 空间、仪表板和知识库以获得个性化结果。

Amazon Quick Microsoft Word extension

的 Amazon Quick 扩展程序可以直接在文档中使用自然语言说明生成、编辑和审阅内容，从而Word帮助您更快地创建专业文档。

你可以在Microsoft Word应用商店中搜索 Amazon Quick 或访问 Quick for Word 微软商店页面添加扩展程序。

关键功能包括：

- 内容生成和编辑：使用纯语言说明生成格式化内容，包括标题、表格和样式文本。无需手动格式化即可从空白页转到可供审阅的草稿。Quick 直接在文档本身中工作，自动应用正确的格式和结构。
- 审阅文档并追踪更改：要求Quick审阅您的文档，并根据您选择的任何标准或快速数据提出编辑建议。建议显示在内置Word的跟踪更改和评论中，因此您可以控制哪些内容被接受。
- 样式和格式匹配：Quick 会自动匹配文档的现有样式、结构和格式。附上参考文档或模板以应用特定的格式标准。
- 企业知识集成：将来自 Quick 知识源的相关信息直接包含到您的文档中。
- 外部操作：使用您配置的操作连接器或直接从的应用程序在第三方应用程序中执行操作Word。

> **Important**
>
> - Amazon Quick Word 扩展使用生成式 AI 在您的Word应用程序沙箱中创建和执行代码。AI 可能会在您的Word文档中犯错误并执行不准确的操作。关闭侧面板时不会读取任何文档内容，除非您明确发送提示，否则不会向 Amazon Quick 发送任何数据。
> - Amazon Quick 不会将您的用户数据用于改进服务或训练其基础大型语言模型 (LLM)。

Amazon Quick Microsoft Word 扩展使用指南

作为用户，您有责任确保公司信息的安全。以下指南可帮助您在维护数据隐私和合规性的同时，安全地使用 Amazon Quick 应用程序。

对话保留率和准确性

每个对话将存储 30 天。您可以通过选择Word扩展程序中的对话历史记录按钮来查看和管理对话历史记录。

Amazon Quick 使用生成式 AI。您应该查看回复的准确性。

使用 Amazon Quick 扩展程序Microsoft Word受Amazon 责任人工智能政策的约束。

安全注意事项

为了保护组织的数据，请仔细评估使用情况并规划部署，同时考虑到数据隐私。Amazon Quick 通过不使用客户数据来改进服务、不使用客户数据来增强语言模型、不将Microsoft Word对话索引到贵公司的 Amazon Quick 实例中来维护严格的数据隐私。

提示示例

以下提示演示了使用 Quick within 的常用方法Word。您可以根据自己的特定需求对其进行调整。

- “创建包括执行摘要、时间表和预算部分的项目提案，从我的Quick空间中提取数据。”
- “在启用 “追踪更改” 的情况下查看此文档，并建议编辑以提高清晰度和色调。”
- “阅读本文档中的评论并回答每条反馈，直接进行所需的更改。”
- “生成本报告的单页内容提要，重点介绍主要发现。”
- “使用我的 Quick 仪表板中的数据向本文档添加竞争对比表。”

> **Tip**
>
> 为获得最佳效果，请在提示中具体说明。包括姓名、日期和目标。您可以附加参考文档或模板以提供指南的格式和样式。

Amazon Quick 微软 PowerPoint extension

的 Amazon Quick 扩展程序通过将您的企业数据、 AI-powered 设计辅助和智能内容生成直接集成到，PowerPoint帮助您创建引人入PowerPoint胜的、数据驱动的演示文稿。

你可以在Microsoft PowerPoint应用商店中搜索 Amazon Quick 或访问 PowerPoint 微软商店的 Quick 页面来添加扩展程序。

关键功能包括：

- 使用企业数据创建演示文稿：使用来自 Quick 仪表板、空间和知识库的数据生成完整的演示文稿。直接从组织的数据源中提取实时指标和见解，或根据大纲、主题或自然语言描述创建演示文稿。
- 来自企业知识的视觉叙事：使用 Quick 的企业知识来创建情境化、准确的演示文稿。在引人入胜的幻灯片中导入和可视化来自 Quick 空间、仪表板和知识库的数据。
- 品牌一致性和专业设计：将组织的主题和模板应用于演示文稿，尊重现有的演示文稿格式和主要幻灯片布局，并生成专业格式的表格、布局和设计元素。
- 自然语言编辑：选择幻灯片或内容，并使用对话提示请求修改。轻松添加、删除、重新排序或重新组织幻灯片，聊聊演示文稿内容以获得见解和建议。

> **Important**
>
> - Amazon Quick PowerPoint 扩展使用生成式 AI 在您的PowerPoint应用程序沙箱中创建和执行代码。AI 可能会在PowerPoint幻灯片中犯错误并执行不准确的操作。关闭侧面板时不会读取任何演示数据，除非您明确发送提示，否则不会向 Amazon Quick 发送任何数据。
> - Amazon Quick 不会将您的用户数据用于改进服务或训练其基础大型语言模型 (LLM)。

Amazon Quick 微软 PowerPoint 扩展使用指南

作为用户，您有责任确保公司信息的安全。以下指南可帮助您在维护数据隐私和合规性的同时，安全地使用 Amazon Quick 应用程序。

对话保留率和准确性

每个对话将存储 30 天。您可以通过选择PowerPoint扩展程序中的对话历史记录按钮来查看和管理对话历史记录。

Amazon Quick 使用生成式 AI。您应该查看回复的准确性。

使用 Amazon Quick 扩展程序Microsoft PowerPoint受Amazon 责任人工智能政策的约束。

安全注意事项

为了保护组织的数据，请仔细评估使用情况并规划部署，同时考虑到数据隐私。Amazon Quick 通过不使用客户数据来改进服务、不使用客户数据来增强语言模型、不将Microsoft PowerPoint对话索引到贵公司的 Amazon Quick 实例中来维护严格的数据隐私。

提示示例

以下提示演示了使用 Quick within 的常用方法PowerPoint。您可以根据自己的特定需求对其进行调整。

- “就 [主题] 创建一个 10 张幻灯片的演示文稿，包括关键指标和建议，从我的 Quick 仪表板中提取数据。”
- “添加一张幻灯片，进行竞争对比，展示我们相对于前三名竞争对手的优势。”
- “通过减少文字和强调关键数字，使这副套牌对执行更友好。”
- “重新组织本次演示文稿，以结果而不是方法论为导向。”
- “使用我的 Quick 空间中的数据，创建一张图表幻灯片，比较各部门的实际绩效与目标绩效。”

> **Tip**
>
> 为获得最佳效果，请在提示中具体说明。包括姓名、日期和目标。您还可以参考 Quick 空间、仪表板和知识库以获得个性化结果。

Amazon 快速Slack扩展

> **Note**
>
> 在以作者身份部署Slack扩展程序之前，您的 Amazon Quick 管理员必须配置 Amazon Quick 访问权限Slack。

Amazon Quick Slack 扩展程序可直接为团队对话 AI-powered 提供帮助，无需离开即可访问组织知识和文档分析Slack。

主要功能包括：

- 通过Slack人工智能助手侧面板进行扩展访问以实现持续可用性。
- 与 Quick throu gh @Amazon 互动 Quick trough 在频道中快速提及，目前不支持包含来自Slack频道的相关内容的情境回复。
- 通过私信直接互动，提高个人工作效率。
- Slack使用组织配置的操作连接器在第三方应用程序中执行外部操作。
- 无限量使用，增强团队协作和知识共享。
- 常识能力。
- Company-specific 启用时进行信息搜索。
- Source-attributed 回应。
- 文件上传和同时处理多达 20 个文件。
- 情境摘要和见解生成。

主题

- Amazon 快速Slack扩展程序作者指南
- Amazon 快速Slack扩展用户指南

Amazon 快速Slack扩展程序作者指南

作为 Amazon Quick 作者，您可以在管理员与组织Slack工作空间建立基础连接后部署快速Slack扩展。您的权能取决于管理员授予的权限级别。

凭借有限的权限（仅限查看、共享、删除），您可以在管理员完成所有设置后通过登录页面管理基本的扩展操作。凭借完全权限（部署、查看、共享、删除、编辑），您可以完成 Slack OAuth 应用程序部署、重命名扩展以及访问所有编辑功能。

Slack扩展的创作能力：

- 使用 OAuth 将扩展程序部署到组织Slack的工作空间（需要完全权限）。
- 自定义扩展设置-名称、描述（需要完全权限）。
- 管理共享和访问权限（有限或完全权限可用）。

> **Note**
>
> 在您以作者身份部署Slack扩展程序之前，您的快速管理员必须配置 Amazon Quick 访问权限 Slack。

主题

- 部署Slack扩展
- 编辑Slack扩展
- 共享Slack扩展
- 删除Slack扩展程序

部署Slack扩展

在 Quick 控制台中部署新的Slack扩展实例。此过程为将 AI-powered帮助连接到您的Slack工作空间奠定了基础。

> **Note**
>
> 此操作需要完全的作者权限。

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 在左侧导航栏的 “连接” 下，选择 “扩展”。
3. 选择 “创建扩展”。
4. 选择 Slack。然后选择下一步。
5. 配置以下字段：
   - 名称-您的分机名称已预先填好。您可以对其进行编辑并输入Slack扩展的描述性名称。
   - 描述（可选）-已为您预先填写了扩展程序的描述。您可以对其进行编辑并输入新的描述，以提供有关此扩展配置的其他背景信息。
   - 安装类型-您的Slack扩展程序默认支持 OAuth 安装。
6. 选择 “下一步” 保存您的配置。
7. 在扩展摘要页面上，导航到您刚刚配置的扩展程序。
8. 然后，从 “操作” 菜单中导航到您刚刚配置的扩展程序。

9. 选择 “安装”。然后，从打开的 “完成Slack助手安装” 对话框中，选择 “安装”。

   屏幕右上角将显示一条成功消息。

10. 在成功消息中，选择安装扩展以完成扩展程序的安装。

> **Note**
>
> 您也可以导航到扩展程序摘要页面，然后从 “操作” 菜单中部署您的扩展程序。

11. 该链接将打开一个Slack登录页面，在您登录后（以管理员身份），您需要在Slack工作区中找到并要求您安装 Amazon Quick 应用程序。

> **Note**
>
> 您可能会看到 “此应用程序未通过Slack横幅批准”。可以忽略此消息。

12. 选择 “允许” 安装您的 Amazon Quick 应用程序Slack。
13. 安装完成后，您将看到一个确认安装完成的恭喜！页面。您的Slack应用程序已成功安装。
14. 选择 “在中打开 Amazon Quick 应用程序” Slack。
15. 这将打开您的Slack工作区，所有用户都需要在其中登录。

您的Slack扩展程序现已成功部署，可供用户使用。

编辑Slack扩展

> **Note**
>
> 此操作需要完全的作者权限。

作为作者，您可以编辑部署给用户的扩展程序。修改扩展设置以更新名称、描述或配置选项。更改会立即生效，并适用于所有有权访问该扩展程序的用户。

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 在左侧导航栏的 “连接” 下，选择 “扩展”。
3. 为需要编辑的Slack扩展程序选择三点菜单图标。
4. 选择编辑。

5. 根据需要编辑配置，然后选择保存以确认更改。

共享Slack扩展

与特定用户和群组共享所有权和管理权限，允许多个用户管理扩展程序并协助安装。您可以根据需要分配不同的权限级别并管理访问权限。

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 在左侧导航栏的 “连接” 下，选择 “扩展”。
3. 为需要共享的Slack扩展程序选择三点菜单图标。
4. 选择共享。
5. 输入您要与之共享分机的用户和群组。
6. 选择 “共享” 将访问电子邮件发送给每个群组和用户。
7. 从每个姓名旁边的下拉列表中，您可以编辑他们的访问级别（查看者或所有者）。
8. 可选：您可以选择删除访问权限来删除所选组或用户的访问权限。

删除Slack扩展程序

作为作者，您可以删除部署给用户的扩展程序。从 Quick 控制台中永久删除扩展程序并撤消所有用户的访问权限。此操作无法撤消，需要确认。

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 在左侧导航栏的 “连接” 下，选择 “扩展”。
3. 为需要删除的Slack扩展程序选择三点菜单图标。
4. 选择删除。
5. 输入 “确认” 一词，然后选择 “删除”。

Amazon 快速Slack扩展用户指南

作为用户，您无需离开工作空间即可直接在其中访问 Amazon Quick Slack 以获得 AI-powered 帮助。该扩展程序可无缝集成到您的Slack环境中，提供对知识库的即时访问和智能响应。

主题

- 为你的 “添加Slack扩展” Slack

- 可随时在Slack侧面板中快速访问
- Slack 扩展用例
- Amazon 快速Slack扩展程序使用指南
- Slack扩展已知限制

为你的 “添加Slack扩展” Slack

在您的Slack工作空间中安装 Amazon Quick 应用程序以启用 AI-powered 帮助。这种一次性设置使您可以在整个Slack环境中使用 Quick。

为你的 “添加Slack扩展” Slack

1. 打开并登录到贵公司Slack的工作区。
2. 在左侧导航栏中，选择更多，然后选择自动化。
3. 选择应用程序。
4. 选择 + 添加应用程序。
5. 搜索 “快速”，然后选择 “快速”。
6. 在左下角选择您的Slack个人资料照片Slack。
7. 导航至首选项 > 导航 > AI 应用程序和代理 > 选择显示应用程序代理 >，然后选择快速。
8. Quick 现在Slack可以通过Slack窗口右上角的图标随时随地进行访问。

> **Note**
>
> 有关更多信息，请参阅Slack帮助中心Slack中的 “了解 AI 应用程序”。

可随时在Slack侧面板中快速访问

将 Quick 添加到Slack工作区后，您可以通过侧面板方便地访问它以获得快速帮助，而不会中断您的工作流程。当您在Slack频道和私信中工作时，侧面板可让您持续访问 Quick。

可随时在Slack侧面板中快速访问

1. 点击左下角的个人Slack资料照片Slack。
2. 导航至 “首选项” > “导航” > “AI 应用程序和代理”，然后选择 Amazon Quick。

3. Quick 现在Slack可以通过Slack窗口右上角的图标在任何地方进行访问。

Slack 扩展用例

将 Quick 集成到中后Slack，您可以直接从对话中搜索和访问组织的知识库。这使您无需离开即可查找相关信息，获得问题的答案并增强沟通Slack。

无论您身在何处，都可以搜索组织的知识

1. 从Slack窗口右上角打开 Quick 侧面板，或者在 “应用程序” 下使用 Quick 启动 DM。
2. 向Quick提问，了解它在你的空间和互联知识库中的知识。
3. 要使用您的数据对对话进行个性化设置，请在对话中使用齿轮图标（向Quick发送第一条消息后可见）来选择要回复的代理或空间。

在Slack对话话题中获取 Quick 的上下文帮助

1. 导航到您选择的Slack对话话题。
2. 键入 @Amazon Quic k 然后问任何关于该话题中的消息或来自你的空间和 Quick 知识库的知识的问题。
3. 如果 Quick 尚未添加到频道，则系统会提示您在收到回复之前将其添加。

在外部应用程序中执行操作

1. 使用 Quick 开始私信 (DM)。
2. 要求它使用您的组织配置的操作连接器在外部应用程序中执行您选择的操作。

上传和分析图片

1. 在任何Slack频道或私信中，通过拖放图片或使用附件按钮上传图片。
2. 提及 @Amazon Quic k 并询问有关上传图片的问题，例如请求分析、描述或见解。
3. Quick 将根据您的要求分析图像并提供相关信息。

Amazon 快速Slack扩展程序使用指南

作为用户，您有责任保护公司信息的安全。以下指南可帮助您安全地使用 Amazon Quick 应用程序，同时维护数据隐私和合规性。

使用Slack扩展程序时

要重新开始，请在私信中选择 “新建聊天”，开始新的对话。关闭侧面板将结束您当前的对话。您可以通过Slack消息历史记录或 Amazon Quick 聊天实例（包括来自所有渠道的对话）访问对话历史记录。您可以查看完整的对话详情，包括附件名称，并访问您的 Amazon Quick 聊天实例中提供的相同知识库。

> **Note**
>
> 用户可以在中访问对话历史记录Slack。删除中的对话Slack不会从 Amazon Quick 中的对话历史记录中删除。但是，用户需要访问 Amazon Quick 聊天实例才能管理他们的对话。

对话保留策略和准确性

Amazon Quick 会在对话处于闲置状态 30 天后自动删除。 Slack对话保留遵循贵公司的特定历史记录规则，Slack保留期限可能超过 Amazon Quick 的 30 天限制。

用户可以Slack通过 “AI 应用程序历史记录” 选项卡访问对话历史记录。删除中的对话Slack不会从 Amazon Quick 中的对话历史记录中删除。但是，用户需要访问 Amazon Quick 聊天实例才能管理他们的对话。

安全注意事项

当您在公共频道中使用 Amazon Quick 时，请记住，回复反映的是个人用户的权限，内容可能包含并非所有频道成员都能访问的信息。它可能会生成包含无法公开共享的敏感数据的响应。

为了保护组织的数据，请仔细评估公共渠道的使用情况，考虑安全影响，并在规划部署时考虑数据隐私。Amazon Quick 不使用客户数据来改进服务，不使用客户数据来增强语言模型，也不会将Slack对话索引到贵公司的 Amazon Quick 实例中，从而维护严格的数据隐私。

Slack扩展已知限制

以下是 Amazon Quick Slack 扩展程序的已知限制：

- 该Slack扩展程序无法访问您的所有Slack对话。它只能访问提及该消息的Slack对话话题中的消息。
- 当在Slack频道或群组消息中提及时，该Slack扩展程序无法访问之前的消息。
- 除非明确将其作为成员添加到对话中，否则无法在群组私信或与队友的私信中访问该Slack扩展程序。

- 您只能在带有Slack扩展名的私信中筛选 Amazon Quick 代理和空格。当在公共场合（例如频道或群组消息）调用时，该Slack扩展程序将使用默认助手和所有可用空间。
- 该Slack扩展程序无法呈现有关您的结构化数据的提示的视觉效果。
- 该Slack扩展程序不支持网络搜索。
- 无法将Slack扩展程序配置为自动回复频道或帖子中的消息。
- 该Slack扩展程序在由Slack的工作流程机器人调用时不会响应，因为它无法对在这种情况下进行查询的用户进行身份验证。
- 该Slack扩展程序在拥挤中不可用。
- 操作（使用您的操作集成）只能在带有Slack扩展程序的私信中执行。
- 该Slack扩展程序不支持需要上传文件作为输入的操作。
- 目前，Slack扩展程序不支持@@ 流程。
- 在 Amazon Quick 聊天中，文件上传限制相同。有关更多信息，请参阅上传文件和聊天。

Amazon 快速Microsoft Teams扩展

> **Note**
>
> 在您以作者身份部署Microsoft Teams扩展程序之前，您的快速管理员必须配置 Amazon Quick 访问权限Microsoft Teams。

Amazon Quick Microsoft Teams 扩展程序可直接为团队对话 AI-powered 提供帮助，无需离开即可访问组织知识和文档分析Microsoft Teams。

主要功能包括：

- 内部的无缝集成，Microsoft Teams使您能够在对话中访问信息。
- 通过 @Amazon 提供协作协助，在话题讨论中快速提及特定于话题的信息。
- 从对话中提取操作项目并生成摘要。
- 文件上传和处理功能可提高工作效率。

主题

- Amazon 快速Microsoft Teams扩展程序作者指南

- Amazon 快速Microsoft Teams扩展用户指南

Amazon 快速Microsoft Teams扩展程序作者指南

作为 Amazon Quick 作者，您可以在管理员与组织Microsoft Teams工作空间建立基础连接后部署快速Microsoft Teams扩展。您的权能取决于管理员授予的权限级别。

凭借有限的权限（仅限查看、共享、删除），您可以在管理员完成所有设置后通过登录页面管理基本的扩展操作。凭借完全权限（部署、查看、共享、删除、编辑），您可以完成 OAuth 部署、下载清单、重命名扩展程序以及访问所有编辑功能。

Microsoft Teams扩展的创作能力包括：

- 配置扩展连接（需要管理员权限）。
- 将扩展程序部署到组织的工作Microsoft Teams空间（需要完全权限）。
- 管理共享和访问权限（有限或完全权限可用）。
- 自定义扩展设置-名称、描述（需要完全权限）。
- 下载清单文件以进行高级Microsoft Teams自定义（需要完全权限）。

> **Note**
>
> 在您以作者身份部署Microsoft Teams扩展程序之前，您的快速管理员必须配置 Amazon Quick访问权限Microsoft Teams。

主题

- 部署Microsoft Teams扩展
- 编辑Microsoft Teams扩展
- 共享Microsoft Teams扩展
- 删除Microsoft Teams扩展程序

部署Microsoft Teams扩展

在 Amazon Quick 控制台中部署新的Microsoft Teams扩展实例。此过程为将 AI-powered 帮助连接到您的Microsoft Teams工作空间奠定了基础。

> **Note**
>
> 此操作需要完全的作者权限。

使用此过程为您的组织创建和配置新的Microsoft Teams扩展模块。

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 在左侧导航栏的 “连接” 下，选择 “扩展”。
3. 选择 “创建扩展”。
4. 选择 Microsoft Teams。然后选择下一步。
5. 配置以下字段：
   - 名称-您的分机名称已预先填好。您可以对其进行编辑并输入Microsoft Teams扩展的描述性名称。
   - 描述（可选）-已为您预先填写了扩展程序的描述。您可以对其进行编辑并输入新的描述，以提供有关此扩展配置的其他背景信息。
   - 安装类型-您的Microsoft Teams扩展程序默认支持 OAuth 安装。
6. 选择 “下一步” 保存您的配置。
7. 在扩展摘要页面上，导航到您刚刚配置的扩展程序。
8. 然后，从 “操作” 菜单中导航到您刚刚配置的扩展程序。
9. 选择 “安装”。然后，从打开的 “完成Teams助手安装” 对话框中，选择 “安装”。

   屏幕右上角将显示一条成功消息。
10. 在成功消息中，选择安装扩展以完成扩展程序的安装。

    > **Note**
    >
    > 您也可以导航到扩展程序摘要页面，然后从 “操作” 菜单中部署您的扩展程序。
11. 打开链接并以全球管理员身份登录，或者具有管理权限的人员可以将 Amazon Quick App 添加到您的组织的Microsoft Teams管理中心。
12. 在左侧导航栏中，选择 Teams 应用程序。
13. 从可用应用程序列表中选择 Amazon Quick。
14. 通过选择权限选项卡并查看权限，然后选择授予管理员许可，可审查并授予管理员许可。

> **Note**
>
> 如果已授予权限，则直接进行至流程末尾，而无需执行其他操作。

15. 在 Amazon Quick 应用程序中进行身份验证并选择 “接受”。
16. 确认名为 “Amazon Quick Perm is sions” 选项卡的应用程序现在显示所有必需权限均已获得管理员同意。
17. 现在，从Teams管理中心分配到该应用程序的所有用户都可以在其应用程序页面的 “为你的组织构建” 部分中找到Teams该应用程序。

您的Microsoft Teams扩展程序现已成功部署，可供用户使用。

编辑Microsoft Teams扩展

> **Note**
>
> 此操作需要完全的作者权限。

作为作者，您可以编辑部署给用户的扩展程序。修改扩展设置以更新名称、描述或配置选项。更改会立即生效，并适用于所有有权访问该扩展程序的用户。

使用此过程修改现有Microsoft Teams扩展的设置和配置。

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 在左侧导航栏的 “连接” 下，选择 “扩展”。
3. 为需要编辑的Microsoft Teams扩展程序选择三点菜单图标。
4. 选择编辑。
5. 根据需要编辑配置，然后选择保存以确认更改。

您的更改现已生效，并将反映在所有用户的扩展配置中。

共享Microsoft Teams扩展

与特定用户和群组共享所有权和管理权限，允许多个用户管理扩展程序并协助安装。您可以根据需要分配不同的权限级别并管理访问权限。

使用此程序与其他用户共享您的Microsoft Teams扩展程序并管理他们的访问权限。

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 在左侧导航栏的 “连接” 下，选择 “扩展”。
3. 为需要共享的Microsoft Teams扩展程序选择三点菜单图标。
4. 选择共享。
5. 输入您要与之共享分机的用户和群组。
6. 选择 “共享” 将访问电子邮件发送给每个群组和用户。
7. 从每个姓名旁边的下拉列表中，您可以编辑他们的访问级别（查看者或所有者）。
8. 可选：您可以选择删除访问权限来删除所选组或用户的访问权限。

现在，指定的用户和群组可以使用您分配的权限访问您的Microsoft Teams扩展程序。

删除Microsoft Teams扩展程序

作为作者，您可以删除部署给用户的扩展程序。从 Quick 控制台中永久删除扩展程序并撤消所有用户的访问权限。此操作无法撤消，需要确认。

使用此步骤将Microsoft Teams分机从您的组织中永久移除。

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 在左侧导航栏的 “连接” 下，选择 “扩展”。
3. 为需要删除的Microsoft Teams扩展程序选择三点菜单图标。
4. 选择删除。
5. 输入 “确认” 一词，然后选择 “删除”。

该Microsoft Teams扩展程序已被永久删除，您的组织中的用户无法再访问该扩展程序。

Amazon 快速Microsoft Teams扩展用户指南

作为用户，您无需离开工作区即可直接在其中访问 Quick Microsoft Teams 以获得 AI-powered 帮助。该扩展程序可无缝集成到您的Microsoft Teams环境中，提供对知识库的即时访问和智能响应。

主题

- 为你的 “添加Microsoft Teams扩展” Microsoft Teams

- Microsoft Teams扩展用例
- Amazon 快速Microsoft Teams扩展程序使用指南
- Microsoft Teams扩展已知限制

为你的 “添加Microsoft Teams扩展” Microsoft Teams

在您的Microsoft Teams工作区中安装 Quick 应用程序以启用 AI-powered 帮助。这种一次性设置使得 Quick 可在您的整个Microsoft Teams环境中使用。

为你的 “添加Microsoft Teams扩展” Microsoft Teams

1. 打开并登录到贵公司Microsoft Teams的工作区。
2. 在左侧导航栏中选择 “应用程序”，然后搜索 “快速”。
3. 选择 “快速”。
4. 在顶部栏上，“快速” 图标现在可用。您可以选择它来访问并与 Quick 聊天。

> **Note**
>
> 有关更多信息，请参阅 Microsof t 支持部门Microsoft Teams提供的与机器人聊天。

Microsoft Teams扩展用例

将 Amazon Quick 集成到中后Microsoft Teams，您可以直接从对话中搜索和访问组织的知识库。这使您无需离开即可查找相关信息，获得问题的答案并增强沟通Team。

无需离开即可搜索组织的知识 Teams

1. 从 “应用程序” 部分添加后，与 Quick 开始聊天。
2. 向Quick提问，了解它在你的空间和互联知识库中的知识。
3. 要使用您的数据对对话进行个性化设置，请在对话中使用齿轮图标（向Quick发送第一条消息后可见）来选择要回复的代理或空间。

在 Teams 帖子中获取 Quick 的上下文帮助

1. 导航到您选择的Teams帖子。

2. 键入 @Amazon Quic k 并询问有关该话题中的消息或其在你的空间和组织知识库中的知识的任何问题。
3. 如果 Quick 尚未添加到频道，则系统会提示您在收到回复之前将其添加。

在外部应用程序中执行操作

1. 使用 Quick 开始私信 (DM)。
2. 要求它使用您的组织配置的操作连接器在外部应用程序中执行您选择的操作。

Amazon 快速Microsoft Teams扩展程序使用指南

作为用户，您有责任保护公司信息的安全。以下指南可帮助您安全地使用 Amazon Quick 应用程序，同时维护数据隐私和合规性。

对话保留策略和准确性

Amazon Quick 会在对话处于闲置状态 30 天后自动删除。团队对话保留遵循贵公司的特定历史记录规则。团队保留期可能超过 Amazon Quick 的 30 天限制。要重新开始，请使用/new_conv命令开始新的对话

用户可以在您的 Amazon Quick 聊天实例中查看过去的对话Teams或来自所有渠道（Teams浏览器扩展程序等）的所有对话。

> **Note**
>
> 删除中的对话或消息Teams不会将其从 Amazon Quick 中删除。要管理您的对话历史记录，请使用 Amazon Quick 聊天实例。

安全注意事项

当用户在公共Teams频道中调用 Amazon Quick 时，它会根据调用用户的权限生成响应，其中可能包括其他频道成员无权访问的内容。为防止敏感信息意外泄露，请仔细评估在公共渠道中使用 Amazon Quick 的情况。

Amazon Quick Teams 扩展程序中的文件上传行为：

- 回复将仅限于上传的文件内容。

- 常识访问权限取决于管理员设置。
- 开始新的聊天以再次访问公司知识。

数据隐私和对话行为

Amazon Quick 不使用客户数据来改进服务或改进其底层大型语言模型 (LLM)。此外，您在Teams对话中包含的所有数据都不会被索引到贵公司的 Amazon Quick 实例中。

Amazon Quick Teams 应用程序将可以访问相应的 Amazon Quick 网络体验中提供的相同知识。

关闭Teams侧面板的 Amazon Quick 机器人将结束当前的对话。用户可以在您的 Amazon Quick 网页体验中查看所有渠道（Teams浏览器扩展程序等）中过去的对话Teams或所有对话。您可以查看所有过往对话的历史记录，包括这些对话中的附件名称。

Microsoft Teams扩展已知限制

以下是 Amazon Quick Microsoft Teams 扩展程序的已知限制：

- 该Microsoft Teams扩展程序无法访问您的所有Microsoft Teams对话。它只能访问提及该消息的Microsoft Teams帖子中的消息。
- 在群组私信或与其他队友的私信中无法访问该Microsoft Teams扩展程序。
- 您只能在带有Microsoft Teams扩展名的私信中筛选 Amazon Quick 代理和空格。当在公共场合（例如频道和Microsoft Teams帖子中）调用时，Microsoft Teams扩展程序将使用默认助手和所有可用空间。
- 该Microsoft Teams扩展程序无法呈现有关您的结构化数据的提示的视觉效果。
- 该Microsoft Teams扩展程序不支持网页搜索。
- 无法将Microsoft Teams扩展程序配置为自动回复频道或帖子中的消息。
- 该Microsoft Teams分机不适用于您的Microsoft Teams会议。
- 您无法在中查看对话历史记录Microsoft Teams。要查看和管理您的对话历史记录，请访问您的 Amazon Quick 聊天实例。
- 操作（使用您的操作集成）只能在带有Microsoft Teams扩展程序的私信中执行。
- 目前，Microsoft Teams扩展程序不支持需要上传文件作为输入的操作。
- 目前，Microsoft Teams扩展程序不支持@@ 流程。
- 文件上传限制与网络体验中的限制相同。有关更多信息，请参阅上传文件和聊天。

Amazon Quick Microsoft Outlook 扩展（旧版）

> **Note**
>
> 这是Microsoft Outlook扩展的旧版本。我们建议在新部署中Amazon Quick Microsoft Outlook extension使用新版本。

> **Note**
>
> 在以作者身份部署Microsoft Outlook扩展程序之前，您的 Amazon Quick 管理员必须配置扩展程序访问权限Microsoft Outlook。

Amazon Quick Microsoft Outlook 扩展程序可直接为电子邮件工作流程 AI-powered提供帮助，无需离开即可访问组织知识和文档分析Microsoft Outlook。

主要功能包括：

- 通过Microsoft Outlook插件进行扩展访问以实现持续可用性。
- 电子邮件话题分析和总结，便于快速理解冗长的讨论。
- 根据对话情境和组织知识起草电子邮件回复。
- 使用您的组织配置的操作连接器在第三方应用程序中执行外部操作。
- 无限量使用，可提高电子邮件效率和通信工作流程。
- 常识能力。
- Company-specific 启用时进行信息搜索。
- Source-attributed 回应。
- 文件上传和同时处理多达 20 个文件。
- 情境摘要和见解生成。

主题

- Amazon Quick Microsoft Outlook 扩展程序作者指南
- Amazon Quick Microsoft Outlook 扩展用户指南

Amazon Quick Microsoft Outlook 扩展程序作者指南

作为 Amazon Quick 作者，您可以在管理员与组织Microsoft 365租户建立基础连接后部署快速Microsoft Outlook扩展。您的权能取决于管理员授予的权限级别。

凭借有限的权限（仅限查看、共享、删除），您可以在管理员完成所有设置后通过登录页面管理基本的扩展操作。凭借完全权限（部署、查看、共享、删除、编辑），您可以下载清单以在M365管理中心进行部署、重命名扩展以及访问所有编辑功能。

Microsoft Outlook扩展的创作能力包括：

- 配置扩展连接（需要访问M365管理中心门户）。
- 将扩展程序部署到贵组织的Microsoft 365租户（需要完全权限）。
- 管理共享和访问权限（有限或完全权限可用）。
- 自定义扩展设置-名称、描述（需要完全权限）。
- 下载用于高级Microsoft 365部署的清单文件（需要完全权限）。

> **Note**
>
> 在您以作者身份部署Microsoft Outlook扩展程序之前，您的快速管理员必须配置 Amazon Quick 访问权限Microsoft Outlook。

主题

- 部署 Microsoft Outlook extension
- 编辑 Microsoft Outlook extension
- 共享 Microsoft Outlook extension
- 删除 Microsoft Outlook extension

部署 Microsoft Outlook extension

在 Quick 控制台中部署新的Microsoft Outlook扩展实例。此过程为将 AI-powered 援助与您的Microsoft Outlook环境联系起来奠定了基础。

> **Note**
>
> 此操作需要完全的作者权限。

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 在左侧导航栏的 “连接” 下，选择 “扩展”。
3. 选择 “创建扩展”。
4. 选择 Microsoft Outlook。然后选择下一步。
5. 配置以下字段：
   - 名称-您的分机名称已预先填好。您可以对其进行编辑并输入Microsoft Outlook扩展的描述性名称。
   - 描述（可选）-已为您预先填写了扩展程序的描述。您可以对其进行编辑并输入新的描述，以提供有关此扩展配置的其他背景信息。
   - 安装类型-默认情况下，您的Microsoft Outlook扩展使用仅限清单的安装。
6. 选择 “下一步” 保存您的配置。
7. 在扩展摘要页面上，导航到您刚刚配置的扩展程序。
8. 然后，从 “操作” 菜单中导航到您刚刚配置的扩展程序。
9. 选择 “下载清单”。然后，从打开的 “完成Outlook助手安装” 对话框中，选择 “下载”。

   清单文件将下载到您的计算机上。
10. 在成功消息中，选择安装扩展以完成扩展程序清单的下载。

> **Note**
>
> 您也可以导航到扩展摘要页面，然后从 “操作” 菜单中下载扩展程序的清单。

11. 在请求允许您的 Amazon Quick Outlook 扩展程序访问权限的屏幕中Outlook，选择允许。

> **Note**
>
> 现在，您将在Microsoft 365管理中心继续执行此过程的其余部分。

12. 在Microsoft 365管理中心，从左侧导航栏中选择 “集成应用程序”，然后选择 “上传自定义应用程序”。这将打开 “部署新应用程序” 页面。

13. 选择 Offic e Add-in 作为您的应用程序类型。
14. 将您复制的清单 URL 链接粘贴到提供清单文件链接中，然后选择验证。
15. 在添加用户部分中选择要添加的用户。
16. 在 “接受权限请求” 部分中选择 “接受权限”，然后部署 Add-in。部署完成后，您的用户将能够 Add-in 在他们的 Amazon Quick 中安装Microsoft Outlook。

您的Outlook扩展程序现已成功部署，可供用户使用。

编辑 Microsoft Outlook extension

作为作者，您可以编辑部署给用户的扩展程序。修改扩展设置以更新名称、描述或配置选项。更改会立即生效，并适用于所有有权访问该扩展程序的用户。

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 在左侧导航栏的 “连接” 下，选择 “扩展”。
3. 为需要编辑的Microsoft Outlook扩展程序选择三点菜单图标。
4. 选择编辑。
5. 根据需要编辑配置，然后选择保存以确认更改。

共享 Microsoft Outlook extension

与特定用户和群组共享所有权和管理权限，允许多个用户管理扩展程序并协助安装。您可以根据需要分配不同的权限级别并管理访问权限。

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 在左侧导航栏的 “连接” 下，选择 “扩展”。
3. 为需要共享的Microsoft Outlook扩展程序选择三点菜单图标。
4. 选择共享。
5. 输入您要与之共享分机的用户和群组。
6. 选择 “共享” 将访问电子邮件发送给每个群组和用户。
7. 从每个姓名旁边的下拉列表中，您可以编辑他们的访问级别（查看者或所有者）。
8. 可选：您可以选择删除访问权限来删除所选组或用户的访问权限。

删除 Microsoft Outlook extension

作为作者，您可以删除部署给用户的扩展程序。从 Quick 控制台中永久删除扩展程序并撤消所有用户的访问权限。此操作无法撤消，需要确认。

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 在左侧导航栏的 “连接” 下，选择 “扩展”。
3. 为需要删除的Microsoft Outlook扩展程序选择三点菜单图标。
4. 选择删除。
5. 输入 “确认” 一词，然后选择 “删除”。

Amazon Quick Microsoft Outlook 扩展用户指南

作为用户，您无需离开电子邮件环境即可直接在其中访问 Amazon Quick Microsoft Outlook 以获得 AI-powered 帮助。该扩展程序可无缝集成到您的Microsoft Outlook工作流程中，提供对知识库的即时访问和智能响应。

主题

- 添加一个 Microsoft Outlook 扩展到你的 Microsoft Outlook
- 在你的 Quick 中访问 Microsoft Outlook 随时都有导航窗格
- 微软 Outlook 扩展用例
- Amazon Quick Microsoft Outlook 扩展使用指南
- Microsoft Outlook 扩展已知限制

添加一个 Microsoft Outlook 扩展到你的 Microsoft Outlook

在您的Microsoft Outlook环境中安装 Quick 应用程序以启用 AI-powered 帮助。这种一次性设置使您能够在整个Microsoft Outlook工作流程中使用 Quick。

添加一个 Microsoft Outlook 扩展到你的 Microsoft Outlook

1. 打开你的Microsoft Outlook.
2. 前往Add-Ins并搜索 “快速”，然后选择 “快速”。
3. 现在，您将在右侧的顶部栏中看到 Amazon Quick 徽标，您可以在其中访问聊天助手。
4. 安装插件后，即可使用 Quick Add-In。

在你的 Quick 中访问 Microsoft Outlook 随时都有导航窗格

将 Quick 添加到Microsoft Outlook环境后，您可以通过导航窗格方便地访问它以获得快速帮助，而不会中断您的电子邮件工作流程。在您处理电子邮件和对话时，导航窗格提供对 Quick 的永久访问权限。

微软 Outlook 扩展用例

将 Quick 集成到中后Microsoft Outlook，您可以直接从电子邮件对话中搜索和访问组织的知识库。这使您无需离开即可找到相关信息，获得问题的答案并增强沟通Microsoft Outlook。

从冗长的电子邮件话题中获取摘要和行动项目

1. 找到Microsoft功能区插件下方的快捷图标，然后选择摘要快捷方式。
2. 或者，打开 Quick 侧面板，询问您选择的有关焦点电子邮件话题的任何问题。

起草电子邮件的快速回复

1. 导航到您选择的电子邮件话题，然后在Microsoft功能区中的加载项下找到快捷图标。选择 “回复” 或 “全部回复” 快捷方式。
2. Quick 将创建回复草稿并打开一个准备发送的回复窗口。
3. 使用 “快速” 迭代草稿，然后单击 “发送”。

将 Quick 的公司知识和常识纳入您的电子邮件中

1. 打开您选择的电子邮件话题，向 Quick 询问其知识。
2. 使用 “插入文本” 或 “替换选择” 按钮，将 Quick 的回复插入到您的电子邮件草稿中。

在外部应用程序中执行操作

1. 使用 Quick 开始私信 (DM)。
2. 要求它使用您的组织配置的操作连接器在外部应用程序中执行您选择的操作。

Amazon Quick Microsoft Outlook 扩展使用指南

作为用户，您有责任保护公司信息的安全。以下指南可帮助您安全地使用 Amazon Quick 应用程序，同时维护数据隐私和合规性。

对话保留策略和准确性

Amazon Quick 会在对话处于闲置状态 30 天后自动删除。 Microsoft Outlook对话保留遵循贵公司的特定历史记录规则，Microsoft Outlook保留期限可能超过 Amazon Quick 的 30 天限制。

用户可以查看过去的对话和附件。关闭快速聊天面板将结束当前对话。重新打开面板开始新的对话。但是，用户需要访问 Amazon Quick 聊天实例才能管理他们的对话。

安全注意事项

当您使用 Amazon Quick 处理电子邮件内容时，请记住，回复反映的是个人用户的权限，内容可能包含并非所有电子邮件收件人都能访问的信息。它可能会生成包含无法公开共享的敏感数据的响应。

为了保护贵组织的数据，请仔细评估电子邮件的使用情况，并在考虑数据隐私的情况下规划部署。Amazon Quick 不使用客户数据来改进服务，不使用客户数据来增强语言模型，也不会将Microsoft Outlook对话索引到贵公司的 Amazon Quick 实例中，从而维护严格的数据隐私。

Microsoft Outlook 扩展已知限制

以下是 Amazon Quick Microsoft Outlook 扩展程序的已知限制：

- 该Microsoft Outlook扩展程序只能访问您当前选择的电子邮件（其中可能包括您的电子邮件话题）。它无法回答您收件箱中所有 emails/calendar 事件的问题。要启用对整个收件箱和日历的访问权限，请配置Microsoft Outlook操作集成。
- 该Microsoft Outlook扩展程序无法从结构化数据生成视觉效果。
- 该Microsoft Outlook扩展程序目前不支持网络搜索。
- 您目前无法Microsoft Outlook在中查看对话历史记录。要查看和管理您的对话历史记录，请使用 Amazon Quick 聊天实例。
- 该Microsoft Outlook扩展程序不支持流程。
- 该Microsoft Outlook扩展程序最多支持 19 个上传的文件和您当前的电子邮件话题。有关文件上传支持的更多信息，请参阅上传文件和聊天。
- 该Microsoft Outlook扩展程序不支持在聊天期间根据最近使用的代理进行筛选。用户将可以访问可用代理的完整列表，并可以选择他们想要使用的代理。
- 该Microsoft Outlook扩展程序不支持 “操作” 菜单，因此您无法显式调用操作。但是，支持隐式操作。有关显式和隐式操作的更多信息，请参阅在 Chat 中使用操作。

Amazon Quick Microsoft Word 扩展（旧版）

> **Note**
>
> 这是旧版Microsoft Word扩展。我们建议在新部署中Amazon Quick Microsoft Word extension使用新版本。

> **Note**
>
> 在以作者身份部署Microsoft Word扩展程序之前，您的 Amazon Quick 管理员必须配置 Amazon Quick 访问权限Microsoft Word。

Amazon Quick Microsoft Word 扩展程序可直接为文档工作流程 AI-powered 提供帮助，无需离开即可访问组织知识和文档分析Microsoft Word。

主要功能包括：

- 通过Microsoft Word插件进行扩展访问以实现持续可用性。
- 文档审阅和内容建议，以提高清晰度、语法和风格。
- 文档摘要和内容生成功能。
- 使用您的组织配置的操作连接器在第三方应用程序中执行外部操作。
- 无限量使用，可提高文档生产力和写作工作流程。
- 常识能力。
- Company-specific 启用时进行信息搜索。
- Source-attributed 回应。
- 文件上传和同时处理多达 20 个文件。
- 情境摘要和见解生成。

主题

- Amazon Quick Microsoft Word 扩展程序作者指南
- Amazon Quick Microsoft Word 扩展用户指南

Amazon Quick Microsoft Word 扩展程序作者指南

作为 Amazon Quick 作者，您可以在管理员与组织Microsoft 365租户建立基础连接后部署快速Microsoft Word扩展。您的权能取决于管理员授予的权限级别。

凭借有限的权限（仅限查看、共享、删除），您可以在管理员完成所有设置后通过登录页面管理基本的扩展操作。凭借完全权限（部署、查看、共享、删除、编辑），您可以下载清单以在M365管理中心进行部署、重命名扩展以及访问所有编辑功能。

Microsoft Word扩展的创作能力包括：

- 配置扩展连接（需要访问M365管理中心门户）。
- 将扩展程序部署到贵组织的Microsoft 365租户（需要完全权限）。
- 自定义扩展设置-名称、描述（需要完全权限）。
- 下载用于高级Microsoft 365部署的清单文件（需要完全权限）。
- 管理共享和访问权限（有限或完全权限可用）。

> **Note**
>
> 在您以作者身份部署Microsoft Word扩展程序之前，您的快速管理员必须配置 Amazon Quick访问权限Microsoft Word。

主题

- 部署 Microsoft Word extension
- 编辑 Microsoft Word extension
- 共享 Microsoft Word 扩展
- 删除 Microsoft Word 扩展程序

部署 Microsoft Word extension

在 Amazon Quick 控制台中部署新的Microsoft Word扩展实例。此过程为将 AI-powered 援助与您的Microsoft Word环境联系起来奠定了基础。

> **Note**
>
> 此操作需要完全的作者权限。

使用此过程为您的组织创建和配置新的Microsoft Word扩展模块。

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 在左侧导航栏的 “连接” 下，选择 “扩展”。
3. 选择 “创建扩展”。
4. 选择 Microsoft Word。然后选择下一步。
5. 配置以下字段：
   - 姓名-您的分机名称已预先填好。您可以对其进行编辑并输入Microsoft Word扩展的描述性名称。
   - 描述（可选）-已为您预先填写了扩展程序的描述。您可以对其进行编辑并输入新的描述，以提供有关此扩展配置的其他背景信息。
   - 安装类型-默认情况下，您的Microsoft Word扩展使用仅限清单的安装。
6. 选择 “下一步” 保存详细信息并将清单文件下载到您的计算机。

> **Note**
>
> 现在，您将在Microsoft 365管理中心继续执行此过程的其余部分。

1. 在Microsoft 365管理中心，从左侧导航栏中选择集成应用程序，然后选择上传自定义应用程序。这将打开 “部署新应用程序” 页面。
2. 选择 Offic e Add-in 作为您的应用程序类型。
3. 选择从设备上传清单文件 (.xml)，选择从文件中选择，选择下载的清单 xml 文件，然后选择下一步。
4. 在添加用户部分中选择要添加的用户。
5. 在 “接受权限请求” 部分中选择 “接受权限”，然后部署 Add-in。部署完成后，您的用户将能够 Add-in 在他们的 Amazon Quick 中安装Microsoft Word。

您的Microsoft Word扩展程序现已创建完毕，可以部署给组织中的用户。

编辑 Microsoft Word extension

> **Note**
>
> 此操作需要完全的作者权限。

作为作者，您可以编辑部署给用户的扩展程序。修改现有Microsoft Word扩展配置，以更新设置、更改描述或根据组织需求的变化调整部署参数。

使用此过程修改现有Microsoft Word扩展的设置和配置。

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 在左侧导航栏的 “连接” 下，选择 “扩展”。
3. 为需要编辑的Microsoft Word扩展程序选择三点菜单图标。
4. 选择编辑。
5. 输入您的更改并选择 “保存” 以确认新的配置。

您的更改现已生效，并将反映在所有用户的扩展配置中。

共享 Microsoft Word 扩展

与特定用户和群组共享所有权和管理权限，允许多个用户管理扩展程序并协助安装。您可以根据需要分配不同的权限级别并管理访问权限。

使用此过程与其他用户共享您的Microsoft Word扩展程序并管理他们的访问权限。

1. 登录 Amazon Quick 控制台。
2. 在左侧导航栏的 “连接” 下，选择 “扩展”。
3. 为需要共享的Microsoft Word扩展程序选择三点菜单图标。
4. 选择共享。
5. 输入您要与之共享分机的用户和群组。
6. 选择 “共享” 将访问电子邮件发送给每个群组和用户。
7. 从每个姓名旁边的下拉列表中，您可以编辑他们的访问级别（查看者或所有者）。
8. 可选您可以选择 “移除访问权限” 来删除所选组或用户的访问权限。

现在，指定的用户和群组可以使用您分配的权限访问您的Microsoft Word扩展程序。

删除 Microsoft Word 扩展程序

作为作者，您可以删除部署给用户的扩展程序。

使用此步骤将Microsoft Word分机从您的组织中永久移除。

1. 登录 Amazon Quick 控制台
2. 在左侧导航栏的 “连接” 下，选择 “扩展”
3. 为需要删除的Microsoft Word扩展程序选择三点菜单图标
4. 选择删除
5. 输入、确认并删除以删除扩展程序

该Microsoft Word扩展程序已被永久删除，您的组织中的用户无法再访问该扩展程序。

Amazon Quick Microsoft Word 扩展用户指南

作为用户，您无需离开工作空间即可直接在其中访问 Amazon Quick Microsoft Word 以获得 AI-powered 帮助。该扩展程序可无缝集成到您的Microsoft Word环境中，提供对知识库的即时访问和智能响应。

主题

- 添加 Quick Microsoft Word extension
- 在你的 Quick 中访问 Microsoft Word 随时提供主菜单
- 微软 Word 扩展用例
- Amazon Quick Microsoft Word 扩展使用指南

添加 Quick Microsoft Word extension

在您的Microsoft Word工作空间中安装 Amazon Quick 应用程序以启用 AI-powered 帮助。这种一次性设置使您能够在整个Microsoft Word环境中访问 Amazon Quick。

1. Microsoft Word可在 Web 或桌面应用程序中打开。
2. 导航到 “插入” > “获取” Add-ins。
3. 在 Off ice Add-ins 商店中搜索 Amazon Qu ic k。

4. 选择 “添加” 以安装 Quick 插件。
5. 安装插件后，即可使用 Quick Add-In。

在你的 Quick 中访问 Microsoft Word 随时提供主菜单

将 Quick 添加到Microsoft Word环境后，您可以通过主菜单方便地访问它以获得快速帮助，而不会中断您的文档工作流程。在您处理文档时，主菜单提供对 Quick 的永久访问权限。

微软 Word 扩展用例

将 Quick 集成到中后Microsoft Word，您可以直接从文档中搜索和访问组织的知识库。这使您无需离开即可查找相关信息，获得问题的答案并增强您的内容Microsoft Word。

从您的文档中获取摘要和见解

1. 从Microsoft Word文档的功能区或侧面板中打开 Quick 插件。
2. 从功能区中选择摘要快捷方式，或者在侧面板中询问有关文档内容的任何问题。
3. Quick 将分析您的文档，并根据您的要求提供相关的摘要或见解。

生成和改进文档内容

1. 导航到文档中要添加或改进内容的位置。
2. 打开 Quick 插件并选择生成内容或改进写作快捷方式。
3. 描述您的需求，Quick 将生成与您的文档风格和上下文相匹配的建议。

查看和增强所选文本

1. 在文档中选择要查看或改进的文本。
2. 打开 Quick 侧面板，使用快速提示，例如用简单的术语解释或简化书写。
3. Quick 将根据您选择的内容提供提高清晰度、语法和风格的建议。

将 Quick 的公司知识和常识融入您的文档中

1. 在处理文档时打开 Quick 侧面板。
2. 询问有关您组织的知识库和空间的问题，以查找与您的文档相关的信息。
3. 使用插入文本或替换选择按钮将 Quick 的回复插入到您的文档中。

在外部应用程序中执行操作

1. 在Microsoft Word文档中打开快捷侧面板。
2. 让 Quick 使用您的组织配置的操作连接器在外部应用程序中执行操作。

Amazon Quick Microsoft Word 扩展使用指南

作为用户，您有责任保护公司信息的安全。以下指南可帮助您安全地使用 Amazon Quick 应用程序，同时维护数据隐私和合规性。

对话保留策略和准确性

在闲置 30 天后，Quick 会自动删除对话和相关文件。 Microsoft Word对话保留遵循贵公司的特定历史记录规则，Microsoft Word保留期限可能超过 Quick 的 30 天限制。

用户可以查看过去的对话和附件。要重新开始，请选择 “新建聊天” 开始新的对话。但是，用户需要访问 Amazon Quick 聊天实例才能管理他们的对话。

> **Note**
>
> 对话历史记录目前在中不可用Microsoft Word。要管理您的对话，请使用快速聊天实例。

安全注意事项

当您使用 Amazon Quick 处理文档内容时，请记住，回复反映的是个人用户的权限，内容可能包含并非所有文档接收者都能访问的信息。它可能会生成包含无法公开共享的敏感数据的响应。

要保护组织的数据，请仔细评估文档使用情况，并在考虑数据隐私的情况下规划部署。Amazon Quick 不使用客户数据来改进服务，不使用客户数据来增强语言模型，也不会将Microsoft Word文档索引到贵公司的 Quick 实例中，从而维护严格的数据隐私。

关闭侧面板时不会读取任何文档，除非您明确向扩展程序发送提示，否则不会向 Quick 发送任何数据或文档内容。

Quick 使用生成式 AI，因此在使用响应之前请仔细检查响应。Quick 扩展的使用Microsoft Word受Amazon责任人工智能政策的约束。 Amazon负责任的人工智能政策

Microsoft Word 扩展已知限制

以下是 Amazon Quick Microsoft Word 扩展程序的已知限制：

- 该Microsoft Word扩展程序无法从结构化数据生成视觉效果。
- 该Microsoft Word扩展程序不支持网络搜索。
- 您目前无法在Microsoft Word扩展程序中查看对话历史记录。要查看和管理您的对话历史记录，请访问您的 Amazon Quick 聊天实例。
- 该Microsoft Word扩展程序不支持流程。
- 该Microsoft Word扩展程序最多支持 19 个上传的文件和您的Microsoft Word文档。有关文件上传限制的更多信息，请参阅上传文件和聊天。
- 该Microsoft Word扩展程序不支持在聊天期间根据最近使用的代理进行筛选。用户将可以访问可用代理的完整列表，并可以选择他们想要使用的代理。
- 该Microsoft Word扩展程序不支持 “操作” 菜单，因此您无法显式调用操作。但是，支持隐式操作。有关显式和隐式操作的更多信息，请参阅在 Chat 中使用操作。

Amazon Quick 电脑版

Amazon Quick on Desktop 是一位代理人的 AI 队友，可以连接到你的本地文件和你每天使用的工具。它可以建立对你的工作的理解，这种理解会随着时间的推移而加深，因此它可以提供相关的个性化帮助。代理负责您委托的工作，独立完成工作，并为您带来结果。

桌面版 Amazon Quick 目前提供预览版，适用于高级版和企业版账户。免费账户可以在最初的 30 天内在台式机上试用 Amazon Quick。所有支持的 Amazon Quick 企业版账户均提供桌面版 Amazon Quick Amazon Web Services 区域。有关受支持区域的完整列表，请参阅???。

主题

- 什么是桌面版 Amazon Quick？
- 在桌面上设置 Amazon Quick 以进行企业部署
- 开始使用
- 了解桌面界面
- 处理聊天
- 功能
- 技能和代理人
- 任务控制
- 知识图谱
- 设置
- 安全、隐私和架构
- 问题排查

什么是桌面版 Amazon Quick？

Amazon Quick 桌面版是一款原生应用程序，可将 Amazon Quick 扩展到您的计算机上。它使您可以快速、直接、持久地访问您的文件、连接的服务以及您的工作如何组合在一起的上下文。

在桌面上使用 Quick 可以做什么

Quick on Desktop 可以处理计算机上已有的文件。您可以授予对所选文件夹的访问权限，Quick 可以直接读取、写入、搜索和索引这些文件夹。没有上传，没有复制粘贴，也没有浏览器施加大小限制。

快速连接到您每天使用的服务：电子邮件、日历、聊天、CRM 等。连接后，Quick 可以从这些服务中提取信息，对这些服务采取行动，并在单个对话中合并这些服务的数据。您无需在工具之间切换即可获得完整的画面。

当您使用 Quick 时，它会生成与您相关的人员、项目和决策的知识图表。它还可以将您的偏好和工作流程保留在长期记忆中。总而言之，Quick可以了解您的工作环境，并提供个性化的响应，这些响应会随着时间的推移而改善。

您可以使用自己的说明和知识创建代理，并将他们分配给按您定义的时间间隔运行的计划任务。这些客服人员为您的会议做准备，总结渠道中的变化，生成报告，并通过活动提要提供结果，这样您就可以每天都了解情况。

Quick 也是可扩展的。您可以连接 MCP 服务器以添加自定义工具和集成，将开发任务委托给编码代理，使用浏览器自动化与 Web 应用程序交互，并创建教授 Quick 新工作流程的技能。

> **Note**
>
> Amazon Quick on Desktop 共享与网络体验相同的核心人工智能功能。在预览期间，Web 上可用的某些功能和功能将不可用于桌面应用程序，相反，Web 将不可用。

后续步骤

要开始使用，请参阅开始使用。如果您的组织使用企业账户，请在桌面上设置 Amazon Quick 以进行企业部署先参阅。

在桌面上设置 Amazon Quick 以进行企业部署

适用于：企业版

目标受众：系统管理员

要在桌面上使用 Amazon Quick 进行企业部署，管理员必须配置企业单点登录 (SSO)，以便组织中的用户可以使用其公司证书登录。此设置将贵组织的 OpenID Connect (OIDC) 兼容身份提供商 (IdP) 连接到 Amazon Quick。

> **Note**
>
> 如果您使用免费或Plus帐户，则本部分不适用于您。继续开始使用。

企业登录的工作原理

Amazon Quick 桌面应用程序使用 OIDC 协议对用户进行身份验证。当您选择 “继续使用 SSO” 时，Amazon Quick 会打开一个浏览器窗口。Amazon Quick 识别您配置的身份提供商并重定向到您的 IdP 的授权终端节点。然后，应用程序使用代码交换证明密钥（PKCE）将生成的授权码交换为令牌。

要识别已配置的身份提供商，您的浏览器必须具有活跃的 Amazon Quick 网络会话。如果不存在会话，则在应用程序重定向到您的 IdP 之前，浏览器会提示您登录 Amazon Quick。

Amazon Quick 会验证令牌并将用户映射到您账户中的一个身份。您的 IdP 中的电子邮件地址必须与 Amazon Quick 中用户的电子邮件地址完全匹配。

> **Note**
>
> 如果您是首次登录，浏览器会检查是否有活跃的 Amazon Quick 网络会话。如果不存在会话，浏览器会打开 Amazon Quick 登录页面，而不是重定向到您的 IdP。在浏览器中登录亚马逊 Quick 以继续。然后，桌面应用程序通过您配置的身份提供商完成登录。

先决条件

在开始之前，请确认您具备以下条件：

- 拥有有效亚马逊 Quick 订阅的 Amazon 账户。亚马逊 Quick 账户的主区域（身份区域）必须处于支持状态 Amazon Web Services 区域。有关受支持区域的列表，请参阅???。支持所有身份类型，包括 IAM 身份中心、IAM 联合和原生 Amazon Quick (username/password) 用户。
- 管理员访问您的亚马逊 Quick 账户。
- 访问您的 IdP，并拥有创建 OIDC 应用程序注册的权限。
- 在受限的网络环境中，能够访问所需的 Amazon Quick 域和身份提供商域。有关要添加到允许列表的域名列表，请参阅网络访问和所需域。

> **Important**
>
> 桌面版 Amazon Quick 适用于支持完整亚马逊 Quick 功能集的企业账户。 Amazon Web Services 区域 仅支持亚马逊 Quick Sight 功能的区域不包括台式机。完整列表请参阅 ???。

安装过程

无论您使用哪个身份提供商，设置企业登录都涉及相同的四个步骤：

1. 在您的身份提供商中创建 OIDC 应用程序。注册公共 OIDC 客户端并记录其客户端 ID 和 OIDC 端点。步骤和终端节点格式特定于您的身份提供商。
2. 在 Amazon Quick 管理控制台中添加扩展访问权限。在 Amazon Quick 管理控制台中，使用步骤 1 中的客户端 ID 和 OIDC 终端节点添加扩展访问权限。
3. 在 Amazon Quick 控制台中创建扩展。在 Amazon Quick 控制台的扩展页面上，使用您在步骤 2 中添加的扩展访问权限创建扩展。
4. 下载、验证和分发桌面应用程序。下载并安装应用程序，选择 “继续使用 SSO” 以确认身份验证成功，然后引导您的用户下载并登录。

每个步骤的完整过程都记录在身份提供商页面上。选择您的身份提供商开始吧：

- Microsoft Entra ID— 微软 Entra ID
- Google Workspace— 谷歌工作空间
- Okta— Okta
- Ping Identity— Ping 身份（PingFederate 和 PingOne）

如果您在设置或登录过程中遇到问题，请参阅桌面版 Amazon Quick 企业登录疑难解答。

主题

- 使用设置企业登录 Microsoft Entra ID 适用于桌面版 Amazon Quick
- 使用适用于亚马逊 Quick 的 Google Workspace 在桌面版上设置企业登录
- 在桌面上使用 Okta for Amazon Quick 设置企业登录
- 使用设置企业登录 Ping Identity 适用于桌面版 Amazon Quick
- 桌面版 Amazon Quick 企业登录疑难解答

使用设置企业登录 Microsoft Entra ID 适用于桌面版 Amazon Quick

适用于：企业版

目标受众：系统管理员

本页将引导您完成使用Microsoft Entra ID以下方式设置企业登录的所有四个步骤：

1. 在中创建 OIDC 应用程序Microsoft Entra ID并记录其值。
2. 在 Amazon Quick 管理控制台中添加扩展访问权限。
3. 在 Amazon Quick 控制台中创建扩展。
4. 下载、验证和分发桌面应用程序。

> **Note**
>
> 在开始之前，请查看中的先决条件在桌面上设置 Amazon Quick 以进行企业部署。

步骤 1：在中创建 OIDC 应用程序 Microsoft Entra ID

在中注册公共 OIDC 客户端应用程序。Microsoft Entra IDAmazon Quick 桌面应用程序使用此客户端通过 PKCE 的授权码流程对用户进行身份验证。此客户端不需要客户端密钥。授予`offline_access`范围，以便应用程序可以发行刷新令牌。没有它，用户必须经常重新进行身份验证。

有关更多信息，请参阅Microsoft Entra文档中的注册应用程序。

要创建 Entra ID 应用程序注册

1. 在Azure门户中，导航到 Microsoft Entra ID → 应用程序注册 → 新注册。
2. 配置以下设置：

设置	值
Name	`Amazon Quick Desktop`

设置	值
支持的账户类型	仅限此组织目录中的帐户（单租户）
重定向 URI 平台	公开 client/native （移动设备和台式机）
重定向 URI	`http://localhost:18080`

3. 选择注册。
4. 在概述页面上，记下应用程序（客户端）ID 和目录（租户）ID 。在后续步骤中需要这些值。

这是一次公开的客户注册。Entra ID自动为公共客户强制执行 PKCE。

配置 API 权限

1. 在应用程序注册中，导航到 API 权限 → 添加权限 → Microsoft Graph → 委托权限。
2. 添加以下权限：`openid`、`email`、`profile`、`offline_access`。
3. 选择添加权限。
4. 如果您的组织需要，请选择 “为 [您的组织] 授予管理员同意” 。

配置身份验证设置

1. 在应用程序注册中，导航到身份验证。
2. 在 “高级设置” 下，将 “允许公共客户端流” 设置为 “是” 。
3. 确认`http://localhost:18080`已在 “移动和桌面应用程序” 下方列出。
4. 选择保存。

配置代币声明

1. 在应用程序注册中，导航到令牌配置。
2. 选择 “添加可选索赔” 。
3. 选择令牌类型：ID 。
4. 选择`email`索赔并选择 “添加” 。

> **Important**
>
> 这个步骤为必填项。如果没有email可选声明，Microsoft Entra ID则不会在 ID 令牌中包含用户的电子邮件地址，Amazon Quick 无法将令牌映射到用户。此外，每位登录的用户都必须在其Entra ID个人资料（“联系信息”下）中填充其“邮件”属性。仅有用户主体名称 (UPN) 是不够的，“邮件”属性必须包含一个值。

记录以下 OIDC 端点。在步骤 2 中，输入这些值以及之前记下的应用程序（客户端）ID。<TENANT_ID>替换为您的目录（租户）ID。

> **Important**
>
> 发行人 URL 必须包含/v2.0路径后缀。请勿使用“Entra ID端点”面板中显示的权限 URL，该面板省略了此后缀。如果缺少/v2.0后缀，则令牌验证失败，登录时出现“发行者无效”错误。

Field	Value
客户端 ID	应用程序注册概述页面中的应用程序（客户端）ID
发布者 URL	https://login.microsoftonline.com/<TENANT_ID>/v2.0
授权端点	https://login.microsoftonline.com/<TENANT_ID>/oauth2/v2.0/authorize
令牌端点	https://login.microsoftonline.com/<TENANT_ID>/oauth2/v2.0/token
JWKS URI	https://login.microsoftonline.com/<TENANT_ID>/discovery/v2.0/keys

> **Tip**
>
> JWKS URI 未显示在 “Microsoft Entra ID端点” 面板中。您可以通过从 “端点” 面板打开 OpenID Connect 元数据文档 URL 并在 JSON 响应中找到该`jwks_uri`字段来找到它。或者，使用上表中显示的格式对其进行构造。

> **Important**
>
> 如果您的应用程序由于声明映射功能而具有自定义签名密钥，则必须将包含应用程序（客户端）ID 的**`appid`**查询参数附加到 JWKS URI。否则，令牌验证将失败，因为默认密钥端点不返回应用程序的自定义签名密钥。例如：
> `https://login.microsoftonline.com/<TENANT_ID>/discovery/v2.0/keys?appid=<CLIENT_ID>`
> 要确认正确的值，请打开附加了相同`appid`参数 (`https://login.microsoftonline.com/<TENANT_ID>/.well-known/openid-configuration?appid=<CLIENT_ID>`) 的 OpenID Connect 元数据文档，然后使用`jwks_uri`其返回的值。有关更多信息，请参阅Microsoft Entra文档中的验证签名。

第 2 步：在 Amazon Quick 管理控制台中添加扩展访问权限

在 Amazon Quick 管理控制台中，使用您在步骤 1 中记录的 OIDC 终端节点值和客户端 ID 添加扩展访问权限。

添加扩展访问权限

1. 登录亚马逊 Quick 管理控制台并选择管理账户。
2. 在左侧导航窗格的 “权限” 下，选择 “扩展访问权限” 。
3. 选择 “添加扩展访问权限” 。
4. 在 “选择服务” 下，选择 Amazon Quick（Quick 桌面应用程序），然后选择 “下一步” 。
5. 使用您在步骤 1 中记录的值输入分机详细信息：

Field	Value
Name	此扩展访问权限的名称（例如，QuickDesktop-access ）。这仅是内部参考，未在您的 IdP 中配置。仅使用字母数字字符和连字符，不含空格。
说明	（可选）此扩展访问权限的描述，仅供您参考。
发布者 URL	步骤 1 中的确切 OIDC 发行者 URL，包括所有必需的路径后缀。
授权端点	步骤 1 中的 OIDC 授权端点 URL
令牌端点	步骤 1 中的 OIDC 令牌终端节点 URL
JWKS URI	步骤 1 中的 JSON Web 密钥集 URI
客户端 ID	您在步骤 1 中记录的 OIDC 客户端标识符（客户端 ID 或应用程序（客户端）ID）。必需。

6. 选择添加。

> **Important**
>
> 在选择 “添加” 之前，请验证所有值是否正确。扩展访问配置在创建后无法编辑。如果任何值不正确，则必须删除扩展访问权限并创建一个新的扩展访问权限。

第 3 步：在 Amazon Quick 控制台中创建扩展

在 Amazon Quick 管理控制台中添加扩展程序访问权限后，在 Amazon Quick 控制台的扩展页面上创建扩展。

创建扩展

1. 在 Amazon Quick 控制台的左侧导航窗格中，选择扩展。如果您没有看到扩展程序，请选择 “更多” 进行查找。
2. 选择 “添加扩展” 。
3. 选择您在步骤 2 中创建的用于快速扩展访问的桌面应用程序，然后选择 “下一步” 。

4. 选择创建。

> **Important**
>
> 步骤 2 和步骤 3 均为必填项。如果您添加扩展程序访问权限但未创建扩展程序，则企业登录不可用，用户会看到错误：“尚未为此帐户配置 Quick Desktop 的企业登录。”

> **Note**
>
> 创建扩展程序是一次性的、账户级别的操作。管理员创建扩展程序后，该帐户中的所有用户均可使用企业登录。个人用户无需自己启用扩展程序，他们只需要下载桌面应用程序并登录即可。

步骤 4：下载、验证和分发桌面应用程序

在此步骤中，您将下载并安装桌面应用程序，验证企业登录是否有效，然后将该应用程序分发给您的用户。

首先，从亚马逊 Quick 控制台下载应用程序。

下载桌面应用程序

1. 在 Amazon Quick 控制台的左侧导航窗格中，选择扩展。如果您没有看到扩展程序，请选择 “更多” 进行查找。
2. 选择您在步骤 3 中创建的快速桌面扩展程序。
3. 选择 “更多选项” 图标 (...) 用于扩展。
4. 根据您的操作系统，选择 Windows 版下载或为 Mac 版下载。

然后，安装该应用程序。有关安装说明，请参阅开始使用。

安装应用程序后，验证企业登录是否有效。

验证企业登录

1. 打开亚马逊 Quick 桌面应用程序。
2. 在登录屏幕上，选择 “继续使用 SSO”。

3. （可选）Amazon Web Services 区域 从列表中选择您的，或选择动态，让应用程序自动检测您的区域。
4. 使用您的公司凭证进行身份验证。应用程序重定向到您的身份提供商，然后在身份验证成功后返回主屏幕。

> **Tip**
>
> 如果登录失败，请根据步骤 1 中的 OIDC 端点和客户端 ID 验证您在步骤 2 中输入的值。如果任何值不正确，请删除 Amazon Quick 管理控制台中 “权限” → “扩展程序访问权限” 下的扩展访问权限，并使用正确的值重复步骤 2。有关更多帮助，请参阅 桌面版 Amazon Quick 企业登录疑难解答。

最后，验证设置后，将应用程序分发给您的用户。引导他们开始使用访问以获取下载、安装和登录说明。用户选择 “继续使用 SSO” 并使用其公司凭据登录，无需为每位用户进行额外的配置。

使用适用于亚马逊 Quick 的 Google Workspace 在桌面版上设置企业登录

适用于：企业版

目标受众：系统管理员

本页将引导您完成使用 Google Workspace 设置企业登录的所有四个步骤：

1. 在 Google Workspace 中创建 OIDC 应用程序并记录其值。
2. 在 Amazon Quick 管理控制台中添加扩展程序访问权限。
3. 在 Amazon Quick 控制台中创建扩展程序。
4. 下载、验证和分发桌面应用程序。

> **Note**
>
> 在开始之前，请查看中的先决条件在桌面上设置 Amazon Quick 以进行企业部署。

第 1 步：在 Google Workspace 中创建 OIDC 应用程序

在谷歌云控制台中注册 OAuth 客户端。Amazon Quick 桌面应用程序使用此客户端通过 PKCE 的授权码流对用户进行身份验证。当授权请求包含`access_type=offline`参数时，Google 会自动发出刷新令牌。Quick 会自动包含此参数。不需要额外的范围或授权类型配置。

有关更多信息，请参阅 Google 开发者版文档中的适用于移动和桌面应用程序的 OAuth 2.0。

创建谷歌 OAuth 客户端

1. 在 Google Cloud 控制台中，导航至 API 和服务 → 凭据 → 创建凭据 → OAuth 客户端 ID。
2. 配置以下设置：

设置	值
应用程序类型	桌面应用程序
Name	`Amazon Quick Desktop`

3. 选择创建。
4. 记下客户端 ID 和客户机密钥。在后续步骤中需要这些值。

配置 OAuth 同意屏幕

1. 在 Google Cloud 控制台中，导航至 Google 身份验证平台 → 品牌推广。
2. 将 “用户类型” 设置为 “内部”。这会限制只有你的 Google Workspace 组织中的用户才能登录。
3. 填写所需的应用程序信息，然后选择 “保存”。

配置作用域

1. 在 Google Cloud 控制台中，导航至 Google 身份验证平台 → 数据访问。
2. 添加以下范围：`openid`、`email`、`profile`。
3. 选择保存。

记录以下 OIDC 端点。您可以在步骤 2 中输入这些值以及之前记下的客户端 ID。

Field	Value
客户端 ID	来自您的 OAuth 客户端的客户端 ID
发布者 URL	`https://accounts.google.com`
授权端点	`https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth`
令牌端点	`https://oauth2.googleapis.com/token?client_secret=<CLIENT_SECRET>`
JWKS URI	`https://www.googleapis.com/oauth2/v3/certs`

> **Note**
>
> 将您的客户端密钥作为`client_secret`查询参数附加到令牌端点，以便令牌交换成功，例如。`https://oauth2.googleapis.com/token?client_secret=<CLIENT_SECRET><CLIENT_SECRET>`替换为您的 OAuth 客户端生成的客户端密钥。

第 2 步：在 Amazon Quick 管理控制台中添加扩展程序访问权限

在 Amazon Quick 管理控制台中，使用您在步骤 1 中记录的 OIDC 终端节点值和客户端 ID 添加扩展访问权限。

添加分机访问权限

1. 登录 Amazon Quick 管理控制台并选择管理账户。
2. 在左侧导航窗格的 “权限” 下，选择 “扩展访问权限”。
3. 选择 “添加分机访问权限”。
4. 在 “选择服务” 下，选择 Amazon Quick（“快速” 的桌面应用程序），然后选择 “下一步”。
5. 使用您在步骤 1 中记录的值输入分机详细信息：

Field	Value
Name	此扩展访问权限的名称（例如，QuickDesktop-access ）。这仅供内部参考，未在您的 IdP 中进行配置。仅使用字母数字字符和连字符，不含空格。
说明	（可选）此扩展程序访问权限的描述，仅供您参考。
发布者 URL	步骤 1 中确切的 OIDC 颁发者网址，包括任何必需的路径后缀。
授权端点	步骤 1 中的 OIDC 授权终端节点 URL
令牌端点	步骤 1 中的 OIDC 令牌终端节点网址
JWKS URI	步骤 1 中的 JSON 网络密钥集 URI
客户端 ID	您在步骤 1 中记录的 OIDC 客户端标识符（客户端 ID 或应用程序（客户端）ID）。必需。

6. 选择添加。

> **Important**
>
> 在选择 “添加” 之前，请验证所有值是否正确。扩展程序访问配置在创建后无法编辑。如果任何值不正确，则必须删除扩展程序访问权限并创建新的访问权限。

第 3 步：在 Amazon Quick 控制台中创建扩展程序

在 Amazon Quick 管理控制台中添加扩展程序访问权限后，在 Amazon Quick 控制台的扩展程序页面上创建扩展程序。

创建扩展

1. 在 Amazon Quick 控制台的左侧导航窗格中，选择扩展程序。如果您没有看到 “扩展”，请选择 “更多” 进行查找。
2. 选择 “添加扩展”。
3. 选择您在步骤 2 中创建的用于快速访问扩展程序的桌面应用程序，然后选择 “下一步”。

4. 选择创建。

> **Important**
>
> 步骤 2 和步骤 3 均为必填项。如果您添加了扩展程序访问权限但未创建扩展程序，则企业登录不可用，并且用户会看到错误消息：“尚未为此帐户配置 Quick Desktop 的企业登录。”

> **Note**
>
> 创建扩展程序是一次性的、账户级别的操作。管理员创建分机后，账户中的所有用户均可使用企业登录功能。个人用户无需自己启用扩展程序，他们只需要下载桌面应用程序并登录即可。

步骤 4：下载、验证和分发桌面应用程序

在此步骤中，您将下载并安装桌面应用程序，验证企业登录是否有效，然后将该应用程序分发给您的用户。

首先，从 Amazon Quick 控制台下载应用程序。

下载桌面应用程序

1. 在 Amazon Quick 控制台的左侧导航窗格中，选择扩展程序。如果您没有看到“扩展”，请选择“更多”进行查找。
2. 选择您在步骤 3 中创建的 Quick Desktop 扩展程序。
3. 选择“更多选项”图标 (...) 用于扩展名。
4. 根据您的操作系统，选择适用于 Windows 的下载或适用于 Mac 的下载。

然后，安装该应用程序。有关安装说明，请参阅开始使用。

安装应用程序后，请验证企业登录是否正常运行。

验证企业登录

1. 打开 Amazon Quick 桌面应用程序。
2. 在登录屏幕上，选择“通过 SSO 继续”。

3. （可选）Amazon Web Services 区域 从列表中选择您的，或者选择 Dynam ic 让应用程序自动检测您的区域。
4. 使用您的公司凭证进行身份验证。应用程序会重定向到您的身份提供商，然后在身份验证成功后返回到主屏幕。

> **Tip**
>
> 如果登录失败，请根据步骤 1 中的 OIDC 端点和客户端 ID 验证您在步骤 2 中输入的值。如果任何值不正确，请删除 Amazon Quick 管理控制台中 “权限” → “扩展程序访问权限” 下的扩展访问权限，然后使用正确的值重复步骤 2。有关更多帮助，请参阅 桌面版 Amazon Quick 企业登录疑难解答。

最后，在您验证设置后，将应用程序分发给您的用户。请将他们引导至以开始使用获取下载、安装和登录说明。用户选择 “继续使用 SSO” 并使用其公司凭据登录，无需为每位用户进行其他配置。

在桌面上使用 Okta for Amazon Quick 设置企业登录

适用于：企业版

目标受众：系统管理员

本页将引导您完成使用 Okta 设置企业登录的所有四个步骤：

1. 在 Okta 中创建 OIDC 应用程序并记录其值。
2. 在 Amazon Quick 管理控制台中添加扩展访问权限。
3. 在 Amazon Quick 控制台中创建扩展。
4. 下载、验证和分发桌面应用程序。

> **Note**
>
> 在开始之前，请查看中的先决条件在桌面上设置 Amazon Quick 以进行企业部署。

第 1 步：在 Okta 中创建 OIDC 应用程序

在 Okta 中注册 OIDC 原生应用程序。Amazon Quick 桌面应用程序使用此客户端通过 PKCE 的授权码流程对用户进行身份验证，并在登录时请求`openid`、`profile`、`email`、和`offline_access`范围。

有关更多信息，请参阅 Okta 文档中的创建 OpenID Connect 应用程序集成。

创建 Okta OIDC 本机应用程序

1. 在 Okta 管理控制台中，导航到应用程序 → 应用程序 → 创建应用程序集成。
2. 选择 OIDC-OpenID Connect 作为登录方法。
3. 选择 “本机应用程序” 作为应用程序类型，然后选择 “下一步” 。
4. 配置以下设置：

设置	值
应用程序集成名称	`Amazon Quick Desktop`
拨款类型	授权码和刷新令牌
Sign-in 重定向 URI	`http://localhost:18080`
分配	分配给相应的用户或群组

5. 选择保存。
6. 在 “常规” 选项卡上，记下客户端 ID 。

Okta 会自动为原生应用程序强制执行 PKCE (S256)。

验证身份验证设置

1. 在应用程序集成中，转到 “常规” 选项卡。
2. 在 “常规设置” 下，确认应用程序类型为 “本机”，客户端身份验证为 “无”（公共客户端），并且 PKCE 为必填项。
3. 在 “登录” 下，确认将其列`http://localhost:18080`为重定向 URI。
4. 如果您进行了任何更改，请选择 “保存”。

记录以下 OIDC 端点。在步骤 2 中，输入这些值以及之前记下的客户端 ID。<OKTA_DOMAIN>替换为您的 Okta 域名（例如，your-org.okta.com）。有关端点参考，请参阅 Okta 文档中的 PKCE 授权码。

Field	Value
客户端 ID	“常规” 选项卡中的客户端 ID
发布者 URL	https://<OKTA_DOMAIN>
授权端点	https://<OKTA_DOMAIN>/oauth2/v1/authorize
令牌端点	https://<OKTA_DOMAIN>/oauth2/v1/token
JWKS URI	https://<OKTA_DOMAIN>/oauth2/v1/keys

⚠ 使用标准 Okta 域，不是管理子域

在这些终端节点中使用您的标准Okta域（例如your-org.okta.com），而不是管理员控制台地址栏中显示的-admin子域（your-org-admin.okta.com）。该-admin子域不托管 OAuth 端点，因此使用它会导致登录失败并出现 HTTP 404 错误。

第 2 步：在 Amazon Quick 管理控制台中添加扩展访问权限

在 Amazon Quick 管理控制台中，使用您在步骤 1 中记录的 OIDC 终端节点值和客户端 ID 添加扩展访问权限。

添加扩展访问权限

1. 登录亚马逊 Quick 管理控制台并选择管理账户。
2. 在左侧导航窗格的 “权限” 下，选择 “扩展访问权限”。
3. 选择 “添加扩展访问权限”。
4. 在 “选择服务” 下，选择 Amazon Quick（Quick 桌面应用程序），然后选择 “下一步”。
5. 使用您在步骤 1 中记录的值输入分机详细信息：

Field	Value
Name	此扩展访问权限的名称（例如，QuickDesktop-access ）。这仅是内部参考，未在您的 IdP 中配置。仅使用字母数字字符和连字符，不含空格。
说明	（可选）此扩展访问权限的描述，仅供您参考。
发布者 URL	步骤 1 中的确切 OIDC 发行者 URL，包括所有必需的路径后缀。
授权端点	步骤 1 中的 OIDC 授权端点 URL
令牌端点	步骤 1 中的 OIDC 令牌终端节点 URL
JWKS URI	步骤 1 中的 JSON Web 密钥集 URI
客户端 ID	您在步骤 1 中记录的 OIDC 客户端标识符（客户端 ID 或应用程序（客户端）ID）。必需。

6. 选择添加。

> **Important**
>
> 在选择 “添加” 之前，请验证所有值是否正确。扩展访问配置在创建后无法编辑。如果任何值不正确，则必须删除扩展访问权限并创建一个新的扩展访问权限。

第 3 步：在 Amazon Quick 控制台中创建扩展

在 Amazon Quick 管理控制台中添加扩展访问权限后，在 Amazon Quick 控制台的扩展页面上创建扩展。

创建扩展

1. 在 Amazon Quick 控制台的左侧导航窗格中，选择扩展。如果您没有看到扩展程序，请选择 “更多” 进行查找。
2. 选择 “添加扩展” 。
3. 选择您在步骤 2 中创建的用于快速扩展访问的桌面应用程序，然后选择 “下一步” 。

4. 选择创建。

> **Important**
>
> 步骤 2 和步骤 3 均为必填项。如果您添加扩展程序访问权限但未创建扩展程序，则企业登录不可用，用户会看到错误：“尚未为此帐户配置 Quick Desktop 的企业登录。”

> **Note**
>
> 创建扩展程序是一次性的、账户级别的操作。管理员创建扩展程序后，该帐户中的所有用户均可使用企业登录。个人用户无需自己启用扩展程序，他们只需要下载桌面应用程序并登录即可。

步骤 4：下载、验证和分发桌面应用程序

在此步骤中，您将下载并安装桌面应用程序，验证企业登录是否有效，然后将该应用程序分发给您的用户。

首先，从亚马逊 Quick 控制台下载应用程序。

下载桌面应用程序

1. 在 Amazon Quick 控制台的左侧导航窗格中，选择扩展。如果您没有看到扩展程序，请选择 “更多” 进行查找。
2. 选择您在步骤 3 中创建的快速桌面扩展程序。
3. 选择 “更多选项” 图标 (...) 用于扩展。
4. 根据您的操作系统，选择 Windows 版下载或为 Mac 版下载。

然后，安装该应用程序。有关安装说明，请参阅开始使用。

安装应用程序后，验证企业登录是否有效。

验证企业登录

1. 打开亚马逊 Quick 桌面应用程序。
2. 在登录屏幕上，选择 “继续使用 SSO”。

3. （可选）Amazon Web Services 区域 从列表中选择您的，或选择动态，让应用程序自动检测您的区域。
4. 使用您的公司凭证进行身份验证。应用程序重定向到您的身份提供商，然后在身份验证成功后返回主屏幕。

> **Tip**
>
> 如果登录失败，请根据步骤 1 中的 OIDC 端点和客户端 ID 验证您在步骤 2 中输入的值。如果任何值不正确，请删除 Amazon Quick 管理控制台中 “权限” → “扩展程序访问权限” 下的扩展访问权限，并使用正确的值重复步骤 2。有关更多帮助，请参阅 桌面版 Amazon Quick 企业登录疑难解答。

最后，验证设置后，将应用程序分发给您的用户。引导他们开始使用访问以获取下载、安装和登录说明。用户选择 “继续使用 SSO” 并使用其公司凭据登录，无需为每位用户进行额外的配置。

使用设置企业登录 Ping Identity 适用于桌面版 Amazon Quick

适用于：企业版

目标受众：系统管理员

本页将引导您完成使用Ping Identity以下方式设置企业登录的所有四个步骤：

1. 在您的Ping Identity产品（PingFederate或PingOne）中创建 OIDC 应用程序并记录其值。
2. 在 Amazon Quick 管理控制台中添加扩展访问权限。
3. 在 Amazon Quick 控制台中创建扩展。
4. 下载、验证和分发桌面应用程序。

> **Note**
>
> 在开始之前，请查看中的先决条件在桌面上设置 Amazon Quick 以进行企业部署。

步骤 1：在中创建 OIDC 应用程序 Ping Identity

在您的Ping Identity产品中注册一个公共 OIDC 客户端。Amazon Quick 桌面应用程序使用此客户端通过 PKCE 的授权码流程对用户进行身份验证。此客户端不需要客户端密钥。启用刷新令牌授权类型并授予`offline_access`范围。为您的Ping Identity产品选择说明书。

PingFederate

有关更多信息，请参阅文档PingFederate中的设置 OIDC 应用程序。Ping Identity

要创建 PingFederate OIDC 客户端

1. 在PingFederate管理控制台中，转到应用程序 → OAuth → 客户端，然后选择添加客户端。
2. 在 “客户端 ID” 字段中，输入该客户机的唯一标识符。
3. 在名称字段中，输入 `Amazon Quick Desktop`。
4. 对于 “客户端身份验证”，选择 “无” 。
5. 在重定向 URI 部分中，输入`http://localhost:18080`并选择添加。
6. 在 “允许的授权类型” 列表中，选择授权码和刷新令牌。
7. 选中 “需要验证密钥才能进行代码交换 (PKCE)” 复选框。
8. 在 “通用范围” 下，授予以下权限：`openidemail`、、`profile`、`offline_access`。
9. 选择保存。
10. 记下客户端 ID 。在后续步骤中需要此值。

配置 OIDC 策略

1. 在PingFederate管理控制台中，转到应用程序 → OAuth → OpenID Connect 策略管理。
2. 选择与此客户端关联的 OIDC 策略，或选择添加策略来创建一个。
3. 选中 “刷新授权时返回 ID 令牌” 复选框。这可确保桌面应用程序在刷新会话时收到带有当前声明的新 ID 令牌。
4. 在 “属性合同” 下，验证`email`索赔是否包含并映射到身份验证源中的相应用户属性。`email`索赔必须存在于初始身份验证和刷新令牌授予期间发行的令牌中。
5. 选择保存。

记录以下 OIDC 端点。在步骤 2 中，输入这些值以及之前记下的客户端 ID。`<PINGFEDERATE_HOST>`替换为您的PingFederate服务器主机名。

Field	Value
客户端 ID	您在创建客户端时输入的客户端 ID
发布者 URL	`https://<PINGFEDERATE_HOST>`
授权端点	`https://<PINGFEDERATE_HOST>/as/authorization.oauth2`
令牌端点	`https://<PINGFEDERATE_HOST>/as/token.oauth2`
JWKS URI	`https://<PINGFEDERATE_HOST>/pf/JWKS`

PingOne

有关更多信息，请参阅Ping Identity文档中的编辑应用程序-本机应用程序。

要创建 PingOne OIDC 原生应用程序

1. 在PingOne管理员控制台中，转到应用程序 → 应用程序，然后选择 + 图标。
2. 输入`Amazon Quick Desktop`作为应用程序名称。
3. 在 “应用程序类型” 部分中，选择 “本机”，然后选择 “保存” 。
4. 在配置选项卡上，选择编辑并配置以下设置：

设置	值
回复类型	代码
拨款类型	授权码和刷新令牌
PKCE 执法	S256
重定向 URI	`http://localhost:18080`
令牌端点身份验证方法	无

5. 选择保存。
6. 在资源选项卡上，添加以下范围：`openid`、`email`、`profile`、`offline_access`。

> **⚠ 在 “资源” 选项卡上添加作用域，而不是 “配置” 选项卡**
>
> 这是与 “配置” 选项卡分开的步骤。PingOne默认情况下仅授予openid作用域，因此您必须在资源选项卡offline_access上明确添加emailprofile、和。如果您跳过此步骤，登录将失败，并显示 “用户信息请求失败 (HTTP 401)”。出现此错误是因为登录需要使用这些范围签发的令牌，除非您在此选项卡上添加令牌，否则PingOne不会授予它们。

7. 在 “属性映射” 选项卡上，验证该email属性是否已映射到用户的电子邮件地址。
8. 将应用程序切换为 “启用” 。
9. 记下 “配置” 选项卡中的客户端 ID 和环境 ID。

> **Note**
>
> PingOne域名因地区而异。下面的示例使用了 .com。将该域替换为适用于您的环境的域（例如.ca、.eu、或.asia）。

记录以下 OIDC 端点。在步骤 2 中，输入这些值以及之前记下的客户端 ID。<ENV_ID>替换为您的PingOne环境 ID。

Field	Value
客户端 ID	“配置” 选项卡中的客户端 ID
发布者 URL	https://auth.pingone.com/<ENV_ID>/as
授权端点	https://auth.pingone.com/<ENV_ID>/as/authorize
令牌端点	https://auth.pingone.com/<ENV_ID>/as/token
JWKS URI	https://auth.pingone.com/<ENV_ID>/as/jwks

⚠ 使用正确的 JWKS URI 路径 PingOne

对于 JSON 网络密钥集 (JWKS) URI，请使用上表中显示的`/as/jwks`路径。请勿使用`/.well-known/jwks.json`，它在某些PingOne形式中可能显示为占位符。PingOne不使用此路径，如果输入该路径，登录令牌验证将失败。

第 2 步：在 Amazon Quick 管理控制台中添加扩展访问权限

在 Amazon Quick 管理控制台中，使用您在步骤 1 中记录的 OIDC 终端节点值和客户端 ID 添加扩展访问权限。

添加扩展访问权限

1. 登录亚马逊 Quick 管理控制台并选择管理账户。
2. 在左侧导航窗格的 “权限” 下，选择 “扩展访问权限” 。
3. 选择 “添加扩展访问权限” 。
4. 在 “选择服务” 下，选择 Amazon Quick（Quick 桌面应用程序），然后选择 “下一步” 。
5. 使用您在步骤 1 中记录的值输入分机详细信息：

Field	Value
Name	此扩展访问权限的名称（例如，`QuickDesktop-access`）。这仅是内部参考，未在您的 IdP 中配置。仅使用字母数字字符和连字符，不含空格。
说明	（可选）此扩展访问权限的描述，仅供您参考。
发布者 URL	步骤 1 中的确切 OIDC 发行者 URL，包括所有必需的路径后缀。
授权端点	步骤 1 中的 OIDC 授权端点 URL
令牌端点	步骤 1 中的 OIDC 令牌终端节点 URL
JWKS URI	步骤 1 中的 JSON Web 密钥集 URI
客户端 ID	您在步骤 1 中记录的 OIDC 客户端标识符（客户端 ID 或应用程序（客户端）ID）。必需。

6. 选择添加。

> **Important**
>
> 在选择 “添加” 之前，请验证所有值是否正确。扩展访问配置在创建后无法编辑。如果任何值不正确，则必须删除扩展访问权限并创建一个新的扩展访问权限。

第 3 步：在 Amazon Quick 控制台中创建扩展

在 Amazon Quick 管理控制台中添加扩展访问权限后，在 Amazon Quick 控制台的扩展页面上创建扩展。

创建扩展

1. 在 Amazon Quick 控制台的左侧导航窗格中，选择扩展。如果您没有看到扩展程序，请选择 “更多” 进行查找。
2. 选择 “添加扩展” 。
3. 选择您在步骤 2 中创建的用于快速扩展访问的桌面应用程序，然后选择 “下一步” 。
4. 选择创建。

> **Important**
>
> 步骤 2 和步骤 3 均为必填项。如果您添加扩展程序访问权限但未创建扩展程序，则企业登录不可用，用户会看到错误：“尚未为此帐户配置 Quick Desktop 的企业登录。”

> **Note**
>
> 创建扩展程序是一次性的、账户级别的操作。管理员创建扩展程序后，该帐户中的所有用户均可使用企业登录。个人用户无需自己启用扩展程序，他们只需要下载桌面应用程序并登录即可。

步骤 4：下载、验证和分发桌面应用程序

在此步骤中，您将下载并安装桌面应用程序，验证企业登录是否有效，然后将该应用程序分发给您的用户。

首先，从亚马逊 Quick 控制台下载应用程序。

下载桌面应用程序

1. 在 Amazon Quick 控制台的左侧导航窗格中，选择扩展。如果您没有看到扩展程序，请选择 “更多” 进行查找。
2. 选择您在步骤 3 中创建的快速桌面扩展程序。
3. 选择 “更多选项” 图标 (...) 用于扩展。
4. 根据您的操作系统，选择 Windows 版下载或为 Mac 版下载。

然后，安装该应用程序。有关安装说明，请参阅开始使用。

安装应用程序后，验证企业登录是否有效。

验证企业登录

1. 打开亚马逊 Quick 桌面应用程序。
2. 在登录屏幕上，选择 “继续使用 SSO”。
3. （可选）Amazon Web Services 区域 从列表中选择您的，或选择动态，让应用程序自动检测您的区域。
4. 使用您的公司凭证进行身份验证。应用程序重定向到您的身份提供商，然后在身份验证成功后返回主屏幕。

> **Tip**
>
> 如果登录失败，请根据步骤 1 中的 OIDC 端点和客户端 ID 验证您在步骤 2 中输入的值。如果任何值不正确，请删除 Amazon Quick 管理控制台中 “权限” → “扩展程序访问权限” 下的扩展访问权限，并使用正确的值重复步骤 2。有关更多帮助，请参阅 桌面版 Amazon Quick 企业登录疑难解答。

最后，验证设置后，将应用程序分发给您的用户。引导他们开始使用访问以获取下载、安装和登录说明。用户选择 “继续使用 SSO” 并使用其公司凭据登录，无需为每位用户进行额外的配置。

桌面版 Amazon Quick 企业登录疑难解答

适用于：企业版

目标受众：系统管理员

无论您使用哪个身份提供商，均使用以下指南来解决常见的企业登录问题。

> **Tip**
>
> 为了帮助诊断登录问题，您可以从登录屏幕导出应用程序日志。联系管理员或 Amazon 支持人员时，请包括这些日志。

> **Note**
>
> 如果应用程序无法访问登录页面、完成身份验证或加载内容，则问题可能与网络有关。在受限环境中，确认所需的域在允许列表中，并且防火墙和 VPN 设置未阻止连接。有关所需域的列表，请参阅网络访问和所需域。

`redirect_mismatch`错误

验证您的 IdP 中的重定向 URI 是否准确`http://localhost:18080`且已配置为公共客户端或本机平台。

访问受阻：应用程序未验证 (Google Workspace)

此错误表示 OAuth 同意屏幕设置为 “外部”。 在中Google Cloud Console，导航到 Google Auth Platform → 品牌推广并将用户类型设置为内部，这将限制组织中的Google Workspace用户登录。

登录后未找到用户

此错误有两个常见原因：

1. 电子邮件索赔未在令牌中返回。对于 Microsoft Entra ID，必须在 “令牌配置” 下将`email`可选声明添加到 ID 令牌中（参见步骤 1）。此外，用户的 “邮件” 属性必须填充到其 Entra ID 配置文件中。仅使用用户主名称 (UPN) 是不够的。
2. Amazon Quick 中不存在匹配的用户。令牌中的电子邮件必须与已设置用户的电子邮件完全匹配。对于 IAM 身份中心账户，验证身份中心中用户的电子邮件地址是否匹配。电子邮件匹配区分大小写。

令牌验证失败

验证扩展访问配置中的发行者 URL 是否与 IdP 的 OIDC 配置中的发行者 URL 完全匹配。

发行者错误无效（微软入口 ID）

如果登录失败并显示 “发行者无效：https://login.microsoftonline.com/TENANT_ID/v2.0”，请验证扩展程序访问配置中的发行者 URL 是否包含`/v2.0`路径后缀。Entra ID v2.0 终端节点发放的代币`iss`声明包括。`/v2.0`如果缺少后缀，请删除扩展访问权限，然后使用正确的发行者 URL 重新创建。

未为此账户配置企业登录

此错误表示扩展访问权限已创建，但扩展程序本身并未创建。在 Amazon Quick 控制台的左侧导航窗格中，选择扩展（您可能需要选择 “更多” 才能找到它），然后创建扩展，选择您之前配置的扩展访问权限。

用户信息请求失败 (HTTP 504)

这是短暂的后端超时。首先通过网络浏览器登录您的亚马逊 Quick 账户，然后重试桌面登录。如果错误仍然存在，请验证与 Amazon Quick 服务终端节点的网络连接。有关所需域的列表，请参阅网络访问和所需域。

同意或权限错误（微软 Entra ID）

在 Azure 门户中授予管理员对所需的 API 权限的同意。导航到应用程序注册的 API 权限页面，然后选择 [您的组织] 授予管理员同意。

会话经常过期

确认您的 IdP 已配置为颁发刷新令牌。对于微软 Entra ID，`offline_access`范围是必填的。对于谷歌工作空间，请将其包含`access_type=offline`在授权请求中（由 Quick 自动处理）。对于 Okta，必须启用刷新令牌授权类型且必须授予`offline_access`范围。对于 Ping 身份，必须启用刷新令牌授权类型且必须授予`offline_access`范围。对于 PingFederate，还要确认在 OIDC 政策中选择了 “刷新时返回 ID 代币” 授权。

应用程序未启用 (PingOne)

如果身份验证在未进入 PingOne登录页面的情况下立即失败，请确认在 PingOne 管理员控制台中将应用程序开关设置为 “启用”。

用户信息请求失败 (HTTP 401) (PingOne)

应用程序的 “资源” 选项卡上未启用所需的范围。这是与 “配置” 选项卡分开的步骤：默认情况下仅PingOne授予`openid`范围。在PingOne管理员控制台中，打开应用程序的资源选项卡并添加`emailprofile`、和`offline_access`范围。

使用 PingOne JSON Web 密钥集 (JWKS) URI 时令牌验证失败

验证您的扩展访问配置中的 JWKS URI 是否使用该`/as/jwks`路径（例如，`https://auth.pingone.com/<ENV_ID>/as/jwks`）。请勿使用`/.well-known/jwks.json`，它在某些PingOne形式中可能显示为占位符。PingOne不使用此路径。

刷新后缺少电子邮件索赔 (PingFederate)

验证`email`索赔是否包含在 OIDC 策略属性合同中并映射到正确的用户属性。映射必须同时生成初始身份验证和刷新令牌授予的`email`声明。

开始使用

本节将指导你下载、安装和登录适用于 macOS 和 Windows 的 Amazon Quick 桌面应用程序。

先决条件

在安装 Amazon Quick 桌面应用程序之前，请确认您的系统满足以下要求。

macOS

要求	最小值
操作系统	macOS 12（蒙特雷）或更高版本
处理器	Apple Silicon（M1 或更高版本）
内存	8 GB RAM
磁盘空间	500 MB 可用空间（仅限安装）。对于搜索索引和知识图谱功能，建议使用 10 GB 或更多。

要求	最小值
互联网	登录、AI 模型访问和互联服务所必需的

Windows

要求	最小值
操作系统	Windows 10（64 位）或更高版本
处理器	兼容 x86_64
内存	8 GB RAM
磁盘空间	500 MB 可用空间（仅限安装）。对于搜索索引和知识图谱功能，建议使用 10 GB 或更多。
互联网	登录、AI 模型访问和互联服务所必需的

正在下载和安装

> **Important**
>
> 如果您的组织使用企业帐户，在桌面上设置 Amazon Quick 以进行企业部署请在下载或分发应用程序之前完成中的步骤。在管理员配置分机访问权限之前，企业登录不可用。

您可以从以下位置下载 Amazon Quick 桌面应用程序：

- Amazon Quick 网络应用程序 — 在网络上登录 Amazon Quick。在左侧导航栏中，选择 “扩展”。在QuickDesktop-extension卡片上，选择菜单，然后选择下载适用于 Windows 或下载适用于 Mac。
- 直接下载-使用以下链接：

平台	下载
macOS（Apple Silicon）	Amazon-Quick.dmg

平台	下载
Windows (x64)	Amazon-Quick.exe

在 macOS 上安装

1. 下载.dmg安装程序文件。
2. 打开 .dmg 文件。
3. 将 Amazon Quick 拖到 “应用程序” 文件夹。
4. 从 “应用程序” 文件夹或 Launchpad 中打开 Amazon Q uick。

> **Note**
>
> 首次启动时，macOS 可能会显示安全提示，说明该应用程序来自身份不明的开发者或是从互联网下载的。选择 “打开” 继续。如果 macOS 屏蔽了该应用程序，请打开 “系统设置” → “隐私和安全”，滚动到 “安全” 部分，然后选择有关 Amazon Quick 的消息旁边的 “无论如何打开”。

在 Windows 上安装

1. 下载.exe安装程序文件。
2. 运行安装程序并按照屏幕上的提示进行操作。
3. 安装完成后，从 “开始” 菜单或桌面快捷方式启动 Amazon Quick。

> **Note**
>
> 首次启动时，Windows 可能会显示一条 SmartScreen 提示。选择 “更多信息”，然后选择 “仍然运行” 以继续。

登录

登录过程取决于您的账户类型。Amazon Quick 桌面版适用于高级版和企业版账户。免费账户可以在最初的 30 天内在台式机上试用 Amazon Quick。当你打开应用程序时，你会看到 “登录你的快速账户” 屏幕，里面有两个登录选项。

使用 Plus 账户登录或免费试用

1. 打开 Amazon Quick 桌面应用程序。
2. 在登录屏幕上，选择 “继续”，然后选择您的首选登录提供商。可用的提供商包括电子邮件、亚马逊、苹果、谷歌和 GitHub。
3. 您将被重定向到登录页面。输入您所选提供商的账户凭证。
4. 完成所有多因素身份验证提示。
5. 身份验证成功后，应用程序将加载主屏幕。

> **Note**
>
> 企业登录必须先由组织管理员进行配置，然后才能使用。如果您的管理员尚未完成设置，请参阅在桌面上设置 Amazon Quick 以进行企业部署。

使用企业账户登录

1. 打开 Amazon Quick 桌面应用程序。
2. 在登录屏幕上，选择 “通过 SSO 继续”。
3. （可选）Amazon Web Services 区域 从列表中选择您的，或者选择 Dynam ic 让应用程序自动检测您的区域。
4. 您将被重定向到贵组织的身份提供商。输入您的公司凭证。
5. 身份验证成功后，应用程序将加载主屏幕。

登录后，您可以在 “设置” → “功能” → “连接器” 中验证您的身份验证状态。“身份验证” 部分显示您的登录帐户和一个带有文本 “登录身份*your-email*（社交）” 或组织身份类型的绿色复选标记。

入职和设置

首次登录后，Amazon Quick 会引导您完成入门流程，以连接您的数据源。通过连接数据源，Quick 可以监控重要内容，为会议做准备，并提供更相关的响应。

入职流程呈现以下类别的连接：

类别	说明	示例
电子邮件	用于会议准备和行动项目的日历和电子邮件	微软 Outlook、Gmail、谷歌日历
消息传递	话题、DM 和频道 — 对重要内容进行分类	Slack，微软 Teams
本地文件	授予对计算机上文件夹的访问权限	您计算机上的任何文件夹

对于每个类别，您可以选择 Connect 立即设置连接，也可以选择 Dismiss 跳过连接。每个连接都会打开一个登录页面，您可以在其中使用第三方服务进行身份验证并授予 Quick 所需的权限。

> **Tip**
>
> 您可以完全跳过入职流程，稍后再连接数据源。要随时连接数据源，请打开边栏中的 “设置”，选择 “功能”，然后选择 “连接器” 选项卡。Amazon Quick 支持包括 Slack、微软 Outlook、微软 Teams、Gmail、谷歌日历、谷歌云端硬盘等连接。有关可用连接的完整列表，请参阅the section called “连接器”。

设置完成后

完成入门流程（或跳过）后，Amazon Quick Home 屏幕会显示：

- 基于一天中的时间的个性化问候语。
- 聊天输入区域，您可以在其中开始提问或请求任务。
- 您尚未@@ 连接的任何数据源的连接设置卡。您可以随时连接它们或将其关闭。
- 一个优先级 Feed 控件，显示互联服务中最重要的项目，以及您可以直接执行的建议操作。

现在，您可以开始在桌面上使用 Amazon Quick 了。有关接口的概述，请参阅the section called “桌面界面”。要连接其他数据源，请参阅the section called “连接器”。

了解桌面界面

Amazon Quick 桌面应用程序界面分为用于导航的侧边栏、带面板切换开关的顶部栏和主内容区域。您可以使用侧栏访问核心功能和管理设置，使用顶部栏打开活动提要、代理、任务和关联数据源的叠加面板。

侧栏导航

应用程序左侧的侧栏提供对所有主要区域的快速访问。侧边栏分为三个部分：顶部为主导航，中间为聊天记录，底部为设置。

主导航

下表描述了侧栏主导航部分中的每个项目。

侧栏项目	图标	说明
新聊天	铅笔	在清晰的上下文中开始新的聊天对话。
活动提要	闪电	打开活动提要，其中显示来自您的联网服务的统一、按优先顺序排列的项目流。
我的东西	条形图	打开您的项目库，您可以在其中浏览、搜索和重复使用 Amazon Quick 在对话期间生成的文档、图像、代码片段和其他输出。
特工和技能	带箭的闪电	管理您的代理和技能。从此处创建、浏览和配置代理和技能。
更多	People/group	扩展包含其他功能的菜单。有关更多信息，请参阅下文。

更多菜单

当您在边栏中选择 “更多” 时，会出现一个弹出式菜单，其中包含以下项目。这些项目在 Web 应用程序中打开。

菜单项	说明
应用程序	打开用于发现和管理应用程序的应用程序界面。

菜单项	说明
聊天代理	打开可用于执行专门对话任务的聊天代理列表。
研究	打开研究界面，用于跨多个研究方向进行深入分析和结构化调查。
流	打开 Flows 界面，用于创建多步骤自动化工作流程。
空间	打开您的 Quick Web Spaces，用于访问共享的团队知识和精选的内容集。
仪表板	打开仪表板界面以查看数据可视化和摘要视图。

最近使用的项目

在主导航栏下方，“最近通话” 部分按日期显示您之前的对话。“最近” 部分包括以下控件。

控件	图标	说明
导出	带箭头的文件夹	导出或管理对话档案。
搜索	放大镜	在您的对话、构件和关联数据源中进行搜索。

您可以将对话整理到文件夹中，固定重要对话以及删除不再需要的对话。

设置

“设置” 部分是侧栏底部的可扩展区域。展开后，它会显示以下子页面。

“设置” 子页面	说明
功能	管理连接器、日程安排和工具。
我的电脑	配置本地文件访问权限、文件夹权限和搜索索引。
我的背景	查看和管理您的知识图谱和记忆设置。
定制	调整外观、通知、浏览器、语音、性能和其他偏好。

有关设置的更多信息，请参阅设置。

顶部栏面板

应用程序右侧的顶部栏包含用于打开叠加面板的面板开关。这些面板可让您快速访问关键功能，无需离开当前视图。

下表描述了每个面板开关。

面板切换	说明
饲料	打开应用程序右侧的活动源面板。Feed 面板显示已连接服务中的优先项目，以及 AI-generated 摘要和建议的操作按钮。有关更多信息，请参阅 the section called “活动源”。
任务控制	打开 Mission Control，您可以在其中查看和管理后台任务、跟踪多步骤操作的进度以及监控代理活动。
所有数据和应用程序	打开连接的数据源和应用程序的视图，显示每个连接的状态。

开发者菜单

连接状态指示器是应用程序右上角的彩色圆点，位于面板开关的右侧。圆点的颜色表示当前的连接状态（绿色表示已连接）。

当你选择连接状态点时，会出现一个包含以下选项的开发者菜单。

选项	描述
任务控制	打开完整的任务控制页面，查看详细的任务管理和系统监控。
Metrics	切换显示应用程序实时统计信息的性能指标叠加层。
调试面板	切换调试面板，以便在对话期间查看详细的诊断信息。
内存	切换显示代理当前会话的活动内存和学习上下文的内存面板。

主页

主屏幕是您在桌面上打开 Amazon Quick 时看到的第一个视图。它为您的工作提供了个性化的起点。

个性化问候

主屏幕显示的时间感知问候语，该问候语会根据一天中的时间进行调整。例如，问候语可能在早上说“早上好” 或 “烧午夜精油？” 深夜。

聊天输入

在问候语下方，聊天输入区域是你开始与 Amazon Quick 进行对话的地方。聊天输入包括以下元素。

Element	说明
角色选择器	位于输入区域左上角的下拉列表，用于显示活动角色（默认：“Quick”）。选择在不同的助手角色之间切换。
文本输入字段	您键入消息的主文本区域。占位符文本为 “问一个问题...”
附件按钮 (+)	打开选项，将文件、文件夹或其他内容附加到您的邮件中。
型号选择器	显示当前响应模式（快速、平衡、智能或自动）。选择切换模式或调整思维努力。
均衡器	打开与音频和语音相关的控件。
语音输入	用于听写的麦克风按钮。启用 Talkback 模式后，图标会变为波形。

有关模型模式和思考努力的更多信息，请参阅处理聊天。

连接设置卡

如果您尚未连接消息或电子邮件帐户，则主屏幕会显示连接设置卡。每张卡片都包含对连接优势的简要描述，以及一个带有下拉菜单的 Connec t按钮，用于选择您的提供商。您可以选择 “关闭” 来隐藏卡牌。

可能会出现以下连接卡。

卡片	说明
电子邮件	“用于会议准备和行动项目的日历和电子邮件。” 连接你的 Outlook 或 Gmail 账户。
消息传递	“话题、DM 和频道 — 对重要内容进行分类。” 连接你的 Slack 或 Teams 工作空间。

优先提要控件

在连接卡下方，主屏幕显示一个优先级源控件，其中显示了已连接服务中最重要的项目。该控件包括以下元素。

- 优先级项目的计数（例如，“暂时优先级为 1”）
- 用于打开完整活动源的 “查看提要” 链接
- 为商品卡片提供商品标题和来源、带有颜色编码的重要性标签（例如 “重要”）、 AI-generated 摘要、您可以选择让 Amazon Quick 立即执行操作的建议操作按钮，以及用于其他操作的更多选项菜单（三个点）

活动源

Activity Feed 提供来自所有关联服务的统一、按优先顺序排列的项目流。内置的 Feed Agent 可以处理来自您关联的消息、电子邮件和日历来源的项目，并分配重要性级别，以帮助您专注于最重要的事情。

访问活动提要

您可以通过以下方式访问活动源。

- 在侧栏中选择 “活动提要” 以查看整页视图。
- 在顶部栏中选择 Fee d 以叠加面板的形式打开 Feed。
- 在主屏幕 Feed 小部件中查看优先项目。

重要性级别

Amazon Quick 会为每个上传数据项目分配以下重要级别之一。

级别	说明
重要提示	需要您立即关注的项目，例如直接提及、紧急请求或时效性强的更新。
信息性的	与您的工作相关但不需要立即采取行动的项目，例如项目更新或团队公告。
低优先级	很高兴知道但可以稍后查看的内容，例如一般频道活动或仅供参考。

Feed 商品详情

每个 Feed 项目都包含以下信息。

- 来源服务-项目来自的联网服务（Slack、Outlook、Gmail 等）
- AI-generated 摘要-项目内容的简明摘要
- 重要性标签-表示重要性级别的彩色标签
- 建议的操作 — Amazon Quick 可以代表您执行的操作按钮
- 回复草稿 — 如果回复合适，Amazon Quick 会建议回复草稿

Catch-up 模式

当你离开后返回时，活动提要会提供追赶模式。 Catch-up 模式提供了你离开时发生的一切的合并摘要，按重要性级别整理，因此你可以快速上手。

配置活动提要

您可以配置哪些集成会将项目显示在您的活动源中，以及Feed代理检查新活动的频率。要配置活动源，请前往 “设置”，选择 “自定义”，然后选择 “活动源”。有关更多信息，请参阅 设置。

Chat

聊天界面是您使用自然语言与 Amazon Quick 进行互动的地方。您可以通过对话提问、请求任务、分析文件、创建文档、生成可视化效果以及使用互联服务。

聊天输入区

聊天视图底部的聊天输入区域包括以下控件。

控件	说明
角色选择器	在不同的助手角色之间切换。
空间	将 Quick Web Spaces 附加到对话中，让 Amazon Quick 可以访问共享的团队知识。
附件 (+)	附加文件、选择文件夹或将内容上传到对话中。
网页搜索切换	为下一个查询开启或关闭网页搜索。激活后，Amazon Quick 会在互联网上搜索并包括引文。
型号选择器	在快速、平衡、智能和自动模式之间切换。调整思维努力（关、低、中、高、最大）。
语音输入	使用麦克风进行听写或免提对讲模式。
成本显示	显示当前对话的代币支出，帮助您监控使用情况。
发送	发送你的信息。

对话管理

桌面版 Amazon Quick 会将您的对话历史记录保存在本地计算机上。您可以使用以下功能组织、搜索和管理对话。

- 文件夹-将对话整理到自定义文件夹中，便于检索。
- 固定 — 固定重要对话，使其显示在聊天记录的顶部。
- 搜索-使用 “最近” 部分中的搜索图标在所有对话中进行搜索。
- 删除-删除不再需要的对话。

我的东西

我的东西是你的神器库。它存储 Amazon Quick 在对话期间生成的文档、图像、代码片段、数据可视化效果和其他输出。

访问我的资料

要访问 “我的收藏”，请在侧栏中选择 “我的收藏”。

使用构件

文物按类型和日期组织。您可以对构件执行以下操作。

- 浏览-查看按类型筛选的所有工件。
- 搜索-按名称或内容搜索所有已保存的对象。
- 重复使用-在新聊天中引用先前对话中的工件。
- 下载-将工件保存到本地计算机。
- 删除-移除不再需要的工件。

处理聊天

聊天是您在桌面版上与 Amazon Quick 互动的主要方式。您可以通过自然语言提问、获取任务帮助、分析文件、创建文档、生成可视化效果以及使用互联服务。以下各节介绍了 Amazon Quick 桌面应用程序中提供的聊天功能。

回复偏好

桌面版 Amazon Quick 提供了多种响应模式，您可以根据自己的任务进行选择。您可以使用聊天输入区域中的回复首选项选择器在模式之间切换。

下表描述了可用的响应模式。

Mode	说明	适用于
快速	响应速度最快。以最低的延迟快速生成响应。	快速提问和简单任务，速度比深度更重要。
平衡	平衡性能和速度。以中等延迟提供高质量的响应。	大多数任务，包括写作协助、总结和一般日常工作。
聪明	最高质量的回复。提供最全面的响应时间和更长的响应时间。	复杂的分析、细致入微的写作、详细的推理以及需要高精度的任务。

Mode	说明	适用于
自动	根据请求的复杂性自动选择最佳响应模式。	当你不想选择模式而更喜欢快速决定每条消息时。

思考努力

您可以独立于响应模式来控制思维努力。思考努力决定了 Quick 在回应之前应用多少推理。更高的思维能力可以更深入地推理复杂的代码、战略规划和分析。

以下是可用的思考努力等级。

级别	说明
关闭	没有扩展的推理。直接快速响应。
低	在回应之前尽量减少推理。
Med	适度的推理。在大多数任务中都能保持良好的平衡。
高	复杂问题的扩展推理。
最大值	最大推理深度。仅在智能模式下可用。

你可以在 “平衡” 和 “智能” 模式下设置思考精力。最大等级仅在智能模式下可用。要更改思维努力，请在聊天输入区域中选择回复偏好选择器，然后调整思维努力选择器。

对话

桌面版 Amazon Quick 会将您的对话历史记录保存在本地计算机上。您可以使用以下功能整理、搜索和管理对话。

- 文件夹-将对话整理到文件夹中以便于访问。
- 固定 — 固定重要对话，使其位于聊天记录的顶部。
- 搜索-使用边栏中 “最近” 旁边的搜索图标在所有对话、构件和关联的数据源中进行搜索。
- 话题路由 — 将相关讨论路由到有组织的话题，以进行结构化对话。

您的对话历史记录显示在边栏的 “最近” 部分，按日期整理。

语音输入和对讲

您可以使用麦克风与 Quick 进行交互，而不必打字。Amazon Quick 桌面版支持两种语音模式。

Mode	图标	说明
听写	麦克风	在聊天输入字段中将您的语音转换为文本。在发送文本之前，您可以查看和编辑文本。
Talkback	波形	将您的语音转换为文本，Quick 会大声朗读其回复。这创造了免提的对话体验。

要配置语音设置，请前往 “设置” > “自定义” > “语音”。以下语音设置可用。

- 麦克风-选择用于听写的麦克风设备。默认为您的系统默认值。
- 语音选择-选择 Quick 用于对讲回复的语音。例如，Matthew · Male · 美式英语。
- 速度 — 使用速度滑块调整对讲响应的播放速度。例如，1.20×。
- 直播模式-启用后，麦克风将在助手说话时保持开启状态。说三个或更多字打断然后轮到你了。这创造了更自然的对话流程。

> **Tip**
>
> 您可以使用主切换开关在 “设置” > “自定义” > “语音” 中打开或关闭语音输入。启用对讲功能后，聊天输入区域会出现一个波形图标。

计划模式

对于复杂的多步骤任务，您可以使用计划模式。激活计划模式后，Quick 会在执行之前将您的请求分解为包含各个步骤的结构化计划。在 Quick 继续执行每个步骤之前，您可以查看和修改计划。

计划模式对于诸如以下的任务非常有用。

- Multi-file 文件生成

- 复杂的数据分析工作流程
- Multi-step 研究项目
- Large-scale 代码重构

深度分析

深度分析提供结构化、多轨的研究和并行调查。当你开始深入分析时，Quick 会将你的问题分成多个研究轨道，并同时对其进行调查。结果汇编成一份综合报告，其中包含每个轨道的调查结果。

深度分析对以下任务非常有用。

- 市场研究和竞争分析
- 技术话题深入探讨
- 战略规划和调查
- Multi-angle 问题探索

要开始深入分析，请让 Quick 对某个主题进行深入分析、研究或全面调查。Quick 会自动识别最佳研究轨迹并开始平行调查。

附件和文件上传

您可以将文件直接附加到聊天消息中，以便快速分析、总结或参考。Amazon Quick 桌面应用程序支持常见文件类型，包括文档、电子表格、演示文稿、图像、PDF、代码文件等。

要附加文件，请使用以下方法之一。

- 在聊天输入区域中选择 + (附件) 图标。
- 将文件直接拖放到聊天窗口中。

当您附加文件时，Quick 可以读取、分析和引用其响应中的文件内容。

> **Note**
>
> 对于本地文件，Quick 也可以直接从您授权的文件夹访问文件，无需上传。在邮件中按名称或路径引用文件，然后 Quick 会从磁盘中读取该文件。要授予文件夹访问权限，请前往 “设置” > “我的电脑” > “本地文件夹”。

网页搜寻

您可以开启网络搜索以允许 Quick 在回复您的消息时在互联网上搜索最新信息。当网络搜索处于活动状态时，Quick 可以从网络中检索当前信息以补充其响应。

要切换网络搜索，请在聊天输入区域选择网络搜索图标。当网络搜索处于活动状态时，Quick 会在回复中包含来自其引用的网络来源的引文。

Quick Web 空间

您可以将 Quick Web Spaces 附加到对话中，以便快速访问共享的团队知识。空间包含您的团队在 Quick Web 应用程序中维护的精选信息集合。

当您在对话中附加空间时，Quick 可以在回复您的消息时引用该空间中的内容。当您需要基于团队共享上下文的答案时，这很有用，例如以下内容。

- 项目文档
- 公司政策与程序
- Domain-specific 知识库
- 团队维基和参考资料

要附加空间，请在聊天输入区域中选择“空间”图标，然后选择要使用的空间。

文档创建

桌面版 Amazon Quick 可以直接从您的聊天对话中生成多种格式的文档。您可以让 Quick 通过描述所需的内容来创建演示文稿、报告、电子表格和其他文档。有关支持的格式、编辑和最佳做法的详细信息，请参阅文档和视觉创作。

下表描述了支持的文档格式。

Format	扩展程序	功能
PowerPoint	.pptx	Multi-slide 布局、图表、图片、演讲者备注
单词	.docx	格式化文本、表格、图表、图像、页眉和页脚
Excel	.xlsx	公式、图表、条件格式、多张工作表

Format	扩展程序	功能
PDF	.pdf	页眉、页脚、表格、图像、页面布局
Markdown	.md	带有嵌入式 SVG 可视化效果、表格、代码块的报告
HTML	.html	交互式仪表板、图表、表单、样式布局

要创建文档，请在聊天中描述您需要的内容。例如：

- “创建关于我们第二季度业绩的 PowerPoint 演示文稿”
- “生成带有销售预测模板的 Excel 电子表格”
- “写一份总结这些数据的 PDF 报告”

数据可视化

Quick 可以使用 Highcharts 生成交互式数据可视化效果。您可以让 Quick 根据您的数据创建图表、图表和仪表板。可视化效果呈现为交互式 HTML 工件，您可以对其进行浏览、保存和共享。

支持的可视化类型包括以下几种。

- 条形图、折线图、面积图和饼图
- 散点图和热图
- Multi-series 和组合图表
- 带筛选器的交互式仪表板

图像生成

Quick 可以使用 Amazon Nova Canvas 生成和编辑图像。你可以描述你想要的图片，Quick 会直接在对话中生成图片。

提供以下图像功能。

能力	说明
生成	根据文字描述创建新图像。

能力	说明
编辑	根据说明修改现有图像。
移除背景	从图像中移除背景。
变体	生成现有图像的变体。
Outpain	将图像延伸到其原始边界之外。

生成的图像显示为工件，您可以将其保存到本地计算机。

保存工件

当 Quick 生成文档、可视化效果或图像时，它会在您的对话中作为构件出现。您可以将工件保存到本地计算机或 “我的收藏” 库中以备后用。

要保存对象，请选择对象上的保存图标并选择目的地。可以从侧边栏访问保存到 “我的收藏” 中的工件，也可以在对话中重复使用。

功能

Amazon Quick 桌面应用程序提供了一组功能，这些功能可以扩展 Quick 可以代表您执行的任务。您可以通过 “设置” > “功能” 访问和管理这些功能。“权能” 页面包含以下选项卡：

- 连接器-管理 Web 连接器、MCP 服务器和编码代理。
- 计划-管理代理定期运行的计划。此选项卡重定向到 “任务控制”。有关更多信息，请参阅 任务控制。
- 工具-启用、禁用和配置内置系统工具的权限。

有关代理和技能的信息，请参见技能和代理人。

主题

- 连接器
- 系统工具

连接器

“设置” > “功能” 中的 “连接器” 选项卡允许您管理 Web 连接器、MCP 服务器和编码代理。您可以按名称搜索连接器、刷新列表、浏览其他连接器或使用 + Create 按钮创建新连接器。

网络连接器

Web 连接器将 Quick 链接到 Slack、Microsoft Outlook、Jira、Google 日历等外部服务。当您连接服务时，Quick 可以在对话和代理运行期间读取和写入该服务。

有关特定于集成的设置指南，请参阅。Integration-specific 指南

连接服务

1. 展开 “设置”，然后选择 “功能”。
2. 在 “连接器” 选项卡上，在 “Web 连接器” 下找到该服务。
3. 如果未列出任何可用的连接器，请选择 “浏览” 以搜索可用的连接器。
4. 完成该服务的身份验证流程。

要浏览并添加所列连接器以外的连接器，请选择 “浏览更多”。在 Web 上添加的连接器会自动出现在桌面应用程序中。

MCP 服务器

Amazon Quick 桌面应用程序支持模型上下文协议 (MCP)，这是一种开放标准，通过自定义工具和集成扩展了 Quick 的功能。您可以连接 MCP 服务器，以便快速访问无法通过内置连接器访问的数据库、内部 API、开发人员工具和其他系统。

什么是 MCP？

模型上下文协议 (MCP) 是一种允许 AI 助手与外部工具和数据源进行交互的协议。当您将 MCP 服务器连接到 Quick 时，该服务器提供的工具将在您的聊天对话和计划任务中使用。例如，您可以连接提供数据库查询工具的 MCP 服务器，然后让 Quick 直接在聊天中查询您的数据库。

访问 MCP 设置

要管理 MCP 服务器，请在边栏中打开 “设置”，选择 “功能”，然后选择 “连接器” 选项卡。MCP 服务器列在 “MCP 服务器” 部分中。

您可以通过选择 + 添加 MCP 来添加新服务器。

添加 MCP 服务器

选择 + 创建，然后选择 MCP 服务器时，会出现一个对话框，其中包含三种连接类型：本地、导入和远程。选择与 MCP 服务器运行方式相匹配的连接类型。

本地

使用本地连接类型在计算机上将 MCP 服务器作为命令运行。对于开发工具和本地安装的服务器，这是最常见的选项。

下表描述了本地 MCP 连接的字段。

字段	必填	说明
名称	是	用于标识此 MCP 服务器的友好名称（例如，“我的数据库 MCP”）。
命令	是	要运行的可执行文件。常见值包括`python`、`npx`、`node`、和`uvx`。
参数	否	命令行参数，用空格分隔（例如，`-m mcp_server --port 8080`）。
描述	否	对此 MCP 服务器的作用及其提供的工具的描述。这有助于快速了解何时使用服务器的工具。
环境变量	否	服务器所需的环境变量。选择 + 添加变量以添加键值对。
超时（秒）	否	等待服务器启动的最长时间，从 5 到 300 秒不等。默认值为 30 秒。

添加本地 MCP 服务器

使用以下流程。

1. 在侧栏中打开 “设置”，然后选择 “功能”。
2. 选择 Connectors (连接器) 选项卡。

3. 在 “MCP 服务器” 部分，选择 + 创建，然后选择 MCP 服务器。
4. 选择 “本地” 作为连接类型。
5. 输入名称和要运行的命令（例如`python`）。
6. 输入命令所需的任何参数（例如，`-m my_mcp_server`）。
7. 选择保存。

导入

使用 “导入” 连接类型从现有配置文件加载 MCP 服务器配置。如果您已经为其他工具配置了 MCP 服务器，并且想要在 Quick 中重复使用该配置，则此功能非常有用。

Quick 支持来自以下工具的配置文件。

- Kiro
- Claude Code
- 瞄准
- 反重力
- QuickWork 出口

下表描述了 “导入 MCP” 连接的字段。

字段	必填	说明
Config 文件路径	是	计算机上配置文件的路径（例如，`~/.kiro/settings/mcp.json`）。

当您输入配置文件路径时，Quick 会自动扫描该文件并检测其中定义的 MCP 服务器。Quick 还会检测系统上安装的工具，并在此系统上的 “检测到” 下将其显示为芯片（例如 “Kiro”、“AIM”、“Claude Code”）。

从配置文件导入 MCP 服务器

使用以下流程。

1. 在侧栏中打开 “设置”，然后选择 “功能”。

2. 选择 Connectors (连接器) 选项卡。
3. 在 “MCP 服务器” 部分，选择 + 创建，然后选择 MCP 服务器。
4. 选择 “导入” 作为连接类型。
5. 输入现有 MCP 配置文件的 Config 文件路径。
6. 查看检测到的服务器和系统工具。
7. 选择 “加载文件” 以导入服务器。

远端

使用远程连接类型通过 HTTP 连接到在远程计算机或云服务上运行的 MCP 服务器。这对于共享团队服务器或托管的 MCP 服务非常有用。

下表描述了远程 MCP 连接的字段。

字段	必填	说明
名称	是	用于标识此 MCP 服务器的友好名称。
URL	是	MCP 端点的网址（例如，`https://mcp.example.com/sse`）。
令牌	否	用于通过远程服务器进行身份验证的持有者令牌。
描述	否	对此 MCP 服务器的作用及其提供的工具的描述。
超时（秒）	否	等待服务器响应的最长时间，从 5 到 300 秒不等。默认值为 30 秒。

添加远程 MCP 服务器

使用以下流程。

1. 在侧栏中打开 “设置”，然后选择 “功能”。
2. 选择 Connectors (连接器) 选项卡。
3. 在 “MCP 服务器” 部分，选择 + 创建，然后选择 MCP 服务器。
4. 选择 “远程” 作为连接类型。

5. 输入 MCP 端点的名称和 URL。
6. （可选）如果服务器需要身份验证，请输入令牌。
7. 选择保存。

管理 MCP 服务器

添加 MCP 服务器后，它们会显示在“连接器”选项卡的“MCP 服务器”部分中。您可以使用以下功能管理您的服务器。

- 搜索-使用搜索栏按名称查找服务器。
- 筛选器-使用下拉筛选器显示所有服务器或按状态筛选。
- 切换 — 在不移除单个 MCP 服务器的情况下将其打开或关闭。
- 编辑-修改服务器配置。
- 删除-删除服务器连接。

在计划任务中使用 MCP 工具

您可以将 MCP 服务器作为功能附加到计划任务。创建或编辑计划任务时，可以选择该任务有权访问哪些 MCP 服务器。这样，您的自动任务就可以在运行时使用自定义工具。

要将 MCP 功能附加到计划任务，请从顶部栏中打开 M ission Control，选择任务，选择功能选项卡，然后选择要提供的 MCP 服务器。

> **Note**
>
> 当计划任务尝试使用其工具时，MCP 服务器必须处于运行状态并且可以访问。对于本地 MCP 服务器，服务器进程会在需要时自动启动。对于远程服务器，请验证服务器是否处于联机状态且可访问。

编码代理

编码代理是外部 AI 编码工具，Quick 可以将开发任务委托给它。他们使用代理客户端协议 (ACP) 与 Kiro 或 Claude Code 等工具进行通信。启用后，您可以让 Quick 将工作发送给编码代理进行实施。每个编码代理都显示其名称、描述以及用于启用或禁用它的开关。

添加编码代理

使用以下流程。

1. 在侧栏中打开 “设置”，然后选择 “功能”。
2. 选择 Connectors (连接器) 选项卡。
3. 在 “编码代理” 部分，选择 “+ 创建”，然后选择 “编码代理”。
4. 配置代理连接设置并选择保存。

配置编码代理后，您可以通过聊天向其委派任务。例如，你可以说 “使用 Kiro 重构这个模块” 或 “让 Claude Code 为这个函数编写测试”。Quick 将工作分派给编码代理，并将结果报告给您。

活动提要集成

连接消息、电子邮件或日历服务后，您可以配置哪些服务在活动源中显示项目。要配置 Feed 来源，请展开 “设置”，选择 “自定义”，然后选择 “活动” Feed。

系统工具

Amazon Quick 桌面应用程序包括内置系统工具，可提供网络搜索、文件操作、浏览器自动化、图像生成等核心功能。您可以单独启用或禁用每个系统工具，并配置精细的权限控制，以确定 Quick 对每个操作的访问权限。

您可以在 “设置” > “功能” > “工具” 中管理系统工具。

管理系统工具权限

每个系统工具都有一个开关来启用或禁用它，还有一个管理权限按钮，可以打开详细的权限面板。

访问级别

在系统工具上选择 “管理权限” 时，可以设置以下三个访问级别之一。

访问级别	说明
完全访问权限（读写）	Quick 拥有对该功能的完全读写权限。操作在运行时不会提示您进行确认。
只读（仅限查看）	Quick 可以执行读取操作，但不能通过此工具修改、写入或删除数据。

访问级别	说明
每次提问（全部确认）	在使用此工具执行任何操作之前，Quick 会要求您进行确认。

Per-operation 权限

在访问级别下方，每个工具列出了其单独的操作，分为读取操作和写入操作（如果适用）。每个操作都有自己的权限下拉列表，您可以单独设置这些下拉列表。例如，您可以将总体访问权限级别设置为 “完全访问权限”，但将特定的写入操作限制为 “每次都询问”。

管理系统工具的权限

1. 打开 “设置”，然后选择 “功能”。
2. 选择 “工具” 选项卡。
3. 找到要配置的工具。
4. 选择工具旁边的管理权限。
5. 将访问级别设置为您的首选级别。
6. （可选）在 “读取操作” 和 “写入操作” 部分中调整个人操作权限。
7. 关闭面板。更改将立即生效。

可用的系统工具

以下各节描述了每种内置系统工具。

网页搜寻

Web Search 使得 Quick 能够在回复您的消息时从互联网上查找最新信息。当网络搜索在对话中处于活动状态时，Quick 会包含来自其引用的网络来源的引文。

操作	Type	说明
网页搜寻	读取	在网上搜索并返回结果 AI-generated 摘要。
获取网址	读取	获取并阅读特定网页的完整内容。

何时使用 — 如果您希望 Quick 使用来自互联网的最新信息来补充其响应，请启用此工具。您还可以使用聊天输入区域中的网络搜索图标在每个对话的基础上切换网络搜索。

文件操作

文件操作允许 Quick 从 URL 下载文件，并在计算机上的相关应用程序中打开本地文件。

操作	Type	说明
下载文件	写入	将文件从 URL 下载到本地计算机。
打开文件	写入	在默认应用程序中打开本地文件（例如，在 “预览” 中打开 PDF）。

何时使用-如果您希望 Quick 从 Web 下载文件或在其本机应用程序中打开生成的文档以供查看，请启用此工具。

浏览器自动化

浏览器自动化让 Quick 能够启动 Chrome 浏览器、导航到网站、与元素互动、填写表单、截取屏幕截图和提取文本。此工具对于需要与 Web 应用程序交互或从网站提取信息的任务非常有用。

浏览器自动化支持以下两种操作模式。

- 默认模式 — 快速启动一个单独的 Chrome 实例，其中包含您的 Chrome 个人资料副本。这样可以保留您保存的登录名和 Cookie，同时将自动化会话与您的主浏览器隔离开来。
- 使用我的 Chrome 模式 — 使用你的实时登录信息、Cookie 和扩展程序快速连接到你正在运行的 Chrome 浏览器。要启用此模式，请前往 “设置” > “自定义” > “浏览器”，切换 “使用我的 Chrome”，然后按照设置步骤启用远程调试。

操作	Type	说明
Navigate (导航)	读取	打开 URL 并返回页面内容。
单击	写入	在网页上选择交互式元素。
Type	写入	在输入字段和编辑器中输入文本。
屏幕截图	读取	捕获当前页面的屏幕截图。

操作	Type	说明
提取文本	读取	从页面或元素中提取文本内容。
跑 JavaScript	写入	JavaScript 在页面上下文中运行。
下载	写入	通过浏览器下载文件。

何时使用-如果您希望 Quick 代表您与 Web 应用程序进行交互，例如填写表单、浏览内部工具或从网站提取信息，请启用此工具。

图像生成

图像生成允许 Quick 使用 Amazon Nova Canvas 模型生成、编辑和操作图像。你可以用自然语言描述你想要的图片，Quick 会直接在对话中生成图片。

图像生成支持以下功能。

- 生成图像-根据文字描述创建新图像。
- 移除背景-从现有图像中移除背景。
- 编辑图像-根据说明修改现有图像的特定部分。
- 图像变体-创建现有图像的变体。
- Outpaint 图像-将图像扩展到其原始边框之外。

操作	Type	说明
生成	写入	根据文本提示生成新图像。
编辑	写入	编辑或变换现有图像。

生成的图像在对话中显示为构件，您可以将其保存到本地计算机或 “我的收藏” 库中。

何时使用-当您希望 Quick 创建或编辑图像、生成插图、移除背景或制作图像变体时，请启用此工具。

代码执行

代码执行允许 Quick 在计算机的沙盒环境中编写和运行 Python 代码。Quick 使用此功能执行数据分析、计算、文件处理、图表生成和自动化任务。

代码执行具有以下主要特征。

- 为了安全起见，代码在OS-level 沙箱（macOS 安全带或 AppContainer Windows）中运行。

> **Note**
>
> 无论您的文件夹权限设置如何，沙箱都可以访问系统临时目录。在 Windows 上`C:\TEMP`，这些是`C:\TMP`、`\TEMP`、和`\TMP`。在 macOS 和 Linux 上，它们是`/tmp`/`var/tmp`、和。`/usr/tmp`

- 持久命名空间是在对话中运行的代码中维护的，因此变量和函数会延续。
- Pre-installed Python 软件包可用。沙箱中不支持安装 Package (`pip install`)。
- 沙箱中的文件访问权限与您在 “设置” > “我的电脑” 中配置的文件夹权限相同。此外，沙箱始终可以访问系统临时目录。在 Windows 上`C:\TEMP`，这些是`C:\TMP`、`\TEMP`、和`\TMP`。在 macOS 和 Linux 上，它们是`/tmp`/`var/tmp`、和。`/usr/tmp`

操作	Type	说明
执行代码	写入	运行 Python 代码并返回输出。

何时使用-如果您希望 Quick 使用 Python 执行计算、分析数据、生成图表、处理文件或自动执行任务，请启用此工具。

Engram 生成器

Engram Builder 使 Quick 能够分析你在消息和对话中的写作模式，从而创建个性档案（称为电子图）。然后，Quick 可以使用此个人资料按照你的风格写作，匹配你的语气、词汇、句子结构和沟通模式。

操作	Type	说明
获取电子报名	读取	检索已保存的个性图表。
列出文字	读取	列出所有可用的个性标记。
保存 engram	写入	保存新的个性标记。

操作	Type	说明
删除图表	写入	删除已保存的个性图表。

何时使用 — 如果您希望 Quick 学习自己的写作风格并制作与您的沟通方式相匹配的内容，请启用此工具。这对于用您的语音起草电子邮件、消息或文档非常有用。

知识&记忆

Knowledge & Memory 使 Quick 能够访问和构建您的个人知识图谱，搜索实体和关系，并回忆从您的对话中学到的信息。

该工具提供以下关键功能。

- 知识图谱查询 — 搜索人员、项目、客户、事件和其他实体，并探索他们之间的关系。
- 图表构建-通过对话向知识图中添加新的实体和关系。
- 记忆回忆 — 检索从以前的对话中学到的事实、偏好和模式，以提供更个性化的回应。
- 实体解析-识别并关联不同来源对同一个人或实体的引用。

操作	Type	说明
Search	读取	在知识图谱中搜索实体和关系。
添加	写入	向知识图谱中添加新的实体或关系。
编辑	写入	修改现有实体或关系。
架构	读取	查看知识图谱架构和实体类型。
统计信息	读取	获取知识图谱统计信息（节点、边、实体、文件）。
构建	写入	建立或重建知识图谱结构。

何时使用 — 如果您希望 Quick 利用其对工作环境（人员、项目、会议和人际关系）的了解来提供更具相关性和个性化的回复，请启用此工具。

代理管理

Agent Management 允许 Quick 在对话期间以编程方式创建、更新、删除和触发计划任务。当你在聊天中提出要求时，该工具可以设置自动监控和重复任务。

操作	Type	说明
列出代理人	读取	列出所有计划任务及其配置。
创建代理	写入	使用说明和时间表创建新的计划任务。
更新代理	写入	修改现有代理的指令、时间表或功能。
删除代理	写入	移除计划任务。
触发剂	写入	立即手动运行计划任务。

何时使用 — 如果您希望 Quick 通过聊天中的自然语言请求代表您创建和管理计划任务（例如，“每天早上监控我的 Slack 频道并总结重要消息”），请启用此工具。

任务管理

任务管理允许 Quick 将复杂的请求分解为多个并行子任务，每个子任务都作为独立的后台代理运行。这就是能够高效处理多步骤、并行工作负载背后的能力。

该工具提供以下关键功能。

- Sub-task spawing — 将复杂的请求分解为并行运行的独立任务。
- 任务组-将相关任务组织成组，以便协调执行。
- 进度跟踪-通过顶部栏的 “任务” 面板监控正在运行的任务的状态和进度。
- 工作流程编排 — 将任务链接在一起，其中一个任务的输出输入到下一个任务中。

操作	Type	说明
创建任务	写入	生成一个新的背景子任务。
列出任务	读取	列出活动和已完成的任务。

操作	Type	说明
取消任务	写入	取消正在运行的任务。
获取任务结果	读取	检索已完成任务的结果。

何时使用 — 如果您希望 Quick 通过将复杂的多部分请求分解为并行工作流，从而有效地处理这些请求，请启用此工具。这对于批处理、多源研究和大规模文档操作特别有用。

聊天&通知

聊天和通知使Quick能够通过交互式元素和主动通信功能增强聊天体验。

该工具提供以下关键功能。

- 建议药丸 — Quick 将上下文操作建议作为可点击的药丸显示在消息下方，便于采取下一步行动。
- 消息反应-聊天界面中的交互式回复元素。
- 通知-代理完成、连接更新和其他事件的系统通知。在 “设置” > “自定义” > “通知” 中配置通知首选项。
- 简报-主屏幕上显示的主动摘要和早间简报，突出显示当天的优先事项。

操作	Type	说明
发送通知	写入	向用户发送桌面通知。
创建建议	写入	为下一步的上下文操作生成建议药丸。

何时使用 — 如果您希望 Quick 主动提出建议、发送有关已完成任务的通知以及提供简报摘要，请启用此工具。

系统工具摘要

下表列出了所有内置系统工具及其默认状态。

工具	说明	默认状态
网页搜寻	在互联网上搜索最新信息	已启用

工具	说明	默认状态
文件操作	下载文件并在默认应用程序中打开	已启用
浏览器自动化	使用 Chrome 浏览网页并与之互动	已启用
图像生成	使用 Amazon Nova Canvas 创建和编辑图片	已启用
代码执行	运行 Python 代码进行计算和自动化	已启用
Engram 生成器	为写作风格克隆构建个性图表	已启用
知识与记忆	查询知识、生成图表、召回模式	已启用
代理管理	创建和管理计划任务	已启用
任务管理	生成子任务并编排并行工作	已启用
聊天和通知	反应、建议、通知、简报	已启用

> **Note**
>
> 默认情况下，所有系统工具都启用了“完全访问权限”权限。您可以随时限制或禁用任何工具。对于新的对话和代理运行，更改会立即生效。

技能和代理人

Amazon Quick 桌面应用程序支持技能和计划任务，这些技能和计划任务可以扩展 Quick 可以代表您完成的工作。技能是模块化指令集，可为 Quick 配备专业功能，计划任务会定期自动执行。

技能

技能是一种独立的指令集，Quick 可按需加载以执行特定类型的任务。每项技能都包括名称、描述、详细的分步说明，还可以选择包括附加的工具和参考文件。当你调用技能时，Quick 会将其指令和工具加载到活跃的对话中，为其提供完成任务所需的专业知识和能力。

技能不仅仅是简单的提示模板。技能可以定义以下组成部分。

- 说明 — 包含详细的多步骤工作流程、验证标准和故障处理指南的结构化`SKILL.md`文件。

- 工具-技能提供给 Quick 的一个或多个可调用的工具。例如，编码代理 (ACP) 技能包括`Send Message To Acp Agent`工具，代理管理技能包括用于创建、更新和管理计划任务的 17 种工具。
- 参考文件-技能在执行期间可以访问的支持文档、模板或配置文件。

Built-in 技能

Amazon Quick on Desktop 附带预先安装的内置技能，随时可以使用。 Built-in 技能涵盖文档创建、网页浏览、图像生成、代码执行、知识图谱管理、代理编排和转录等功能。你可以以小组形式开启或关闭内置技能。

要查看内置技能的完整列表，请在左侧导航栏中选择 “特工和技能”，选择 “技能” 选项卡，然后滚动到 “BUILT-IN 技能”。

创建技能

您可以使用以下方法之一在 Amazon Quick 桌面应用程序中创建自定义技能。

使用 AI 创建技能

使用以下流程。

1. 在左侧导航栏中选择 “特工和技能”，然后选择 “技能” 选项卡。
2. 选择 + 创建，然后选择 “使用 AI 创建”。
3. 描述你要创建的技能。Quick 生成技能指令，选择合适的工具，然后创建`SKILL.md`文件。
4. 保存之前，请查看并编辑生成的技能。

上传技能文件

使用以下流程。

1. 在左侧导航栏中选择 “特工和技能”，然后选择 “技能” 选项卡。
2. 选择 + 创建，然后选择 “从文件导入”。
3. 从本地计算机中选择一个`SKILL.md`文件。
4. 保存之前，请查看并编辑上传的技能。

您创建的技能将显示在 “技能” 选项卡的 “我的技能” 部分下。

> **Tip**
>
> 成功完成多步骤任务后，Quick 可能会提议将工作流程另存为可重复使用的技能。这是一种无需手动编写指令即可捕获有效工作流程的便捷方法。

使用技能

您可以通过以下任一方式使用技能。

- 按姓名 — 在聊天消息中按姓名提及技能。例如，输入 “使用 Web 浏览器技能查看此页面” 或 “创建演示文稿”。
- 自动选择 — Quick 会自动检测技能何时与您的请求相关，无需您询问即可加载该技能。例如，如果您让 Quick 创建 PowerPoint文件，则演示技能会自动加载。
- “运行” 按钮 — 在 “技能” 选项卡中，选择一项技能，然后选择 “运行”，开始与已加载技能的对话。

技能激活后，其工具会自动加载到对话中。你可以在技能的详细信息视图中看到哪些工具可用。

管理技能

你可以通过左侧导航栏 > 技能选项卡中的特工和技能管理你的技能。

- 搜索-使用搜索栏按名称或描述查找技能。
- 切换内置技能-使用BUILT-IN技能旁边的主切换按钮可以同时启用或禁用所有内置技能。
- 查看详细信息-选择一项技能以查看其描述、附加工具和文件以及完整说明。
- 编辑指令-在技能的详细信息视图中选择 “编辑” 以修改其指令。
- 运行-选择 “运行”，在预先加载技能的情况下开始新的对话。

“技能” 选项卡还会在页面顶部显示 “技能的工作原理” 指南，其中包含以下三个步骤。

1. 创建技能-编写说明、附加工具和添加参考文件。每种技能都是一个文件夹，Quick 可以按需加载。
2. 在聊天中调用 — 按名称提及技能或让 Quick 自动选择该技能。技能激活时工具会自动加载。
3. 迭代和完善 — 编辑指令，为边缘案例添加子文件，或者将技能附加到计划任务中，使其在自动驾驶模式下运行。

计划任务

计划任务是按定期计划运行的自动任务。您可以定义代理执行的操作、运行时间、使用的功能以及哪种响应模式为其提供动力。Quick 在指定时间运行代理，并将结果传送到您的活动源中。

计划任务的工作原理

每个计划任务都配置有四个组件，可通过代理详细信息视图中的选项卡进行访问。

选项卡	说明
概述	代理的类型、来源、计划、功能和型号的摘要。
计划	配置代理运行的时间和频率（例如，每 15 分钟、每天、每周）。
功能	连接 MCP 服务器以允许代理访问其他工具和数据源。
提示	定义代理的指令，即代理每次运行时执行的操作。

概述选项卡显示以下信息。

字段	描述
Type	代理的类别（例如，Feed）。
来源	代理是自定义 Built-in 还是自定义。
Schedule	代理运行的频率（例如，每 15 分钟一次）。
功能	连接到代理的 MCP 服务器的数量。
响应模式	代理使用的响应模式（快速、平衡或智能）。

Built-in 代理人

Amazon Quick on Desktop 包括预先配置的随时可用的代理。下表描述了内置代理。

座席	Schedule	说明
饲料代理	每 15 分钟（默认，可配置）	处理关联服务（消息、电子邮件、日历）中的项目，并在活动源中填入优先级、 AI-summarized 项目和建议的操作。

Built-in 代理已预先配置了合理的默认值，但您可以自定义其时间表、功能、提示和型号选择。

创建预定代理

您可以使用以下方法之一创建计划任务。

通过 “设置” 创建代理

使用以下流程。

1. 从顶部栏打开 “任务控制”。
2. 选择 + 创建以定义新的计划任务。
3. 配置代理的日程安排、功能、提示和型号。
4. 当你准备好让代理开始运行时，将其开启。

通过聊天创建代理

你可以让 Quick 直接在聊天中创建计划任务。例如：

- “创建一个代理人，每天早上 9 点查看我的 Slack 频道，总结我错过的内容。”
- “设置每日代理，监视我的收件箱中是否有紧急电子邮件。”

Quick 创建代理并将其添加到您的计划任务中。

代理控制

每项计划任务都提供以下控件。

控件	图标	说明
编辑	铅笔	打开代理配置进行编辑。

控件	图标	说明
立即运行	Play	无论代理的日程安排如何，都要立即运行代理。
切换	Switch	打开或关闭代理。禁用时，代理不按计划的时间运行。

您也可以选择代理使用的响应模式。根据代理任务的复杂性以及您对速度与质量的偏好，从“快速”、“平衡” 或 “智能” 中进行选择。

访问计划任务

您可以通过 M ission Control 访问和管理您的计划任务，可从顶部栏访问。Mission Control 会显示您的所有计划任务及其日程安排、状态以及用于编辑、运行和开启或关闭这些任务的控件。

> **Important**
>
> 计划任务在您的计算机上本地运行。您的计算机必须处于开机状态，并且 Amazon Quick 桌面应用程序必须处于运行状态，计划任务才能在配置的时间执行。如果在安排代理运行时您的计算机已关闭或应用程序已关闭，则代理要等到下一个预定时间才会运行。

计划任务示例

以下是您可以创建的计划任务的示例。

- 早间简报 — 每天早上 8 点，总结未读的 Slack 消息、新电子邮件和今天的日历活动。
- 收件箱分类 — 每 30 分钟，扫描一次新电子邮件并举报任何需要紧急关注的内容。
- 项目监视器 — 每天下午 5 点，查看 Slack 频道了解特定项目的最新动态，并编写摘要。
- 会议准备-在每次日历会议前 15 分钟，从 Slack、电子邮件和文件中收集相关背景信息，并准备一份简报。
- 竞争监测-每周，在网络上搜索有关特定公司的新闻，并生成摘要报告。

任务控制

Mission Control 是 Amazon Quick 桌面应用程序中的一个集中式指挥中心，可让您在一个地方全面查看和管理所有代理。您可以监控代理活动、查看输出、管理日程安排和跟踪绩效指标，无需单独检查客服。

为什么要使用任务控制

随着您通过运行后台任务和自动化工作流程来扩大代理的使用范围，跟踪所有内容变得非常复杂。任务控制提供以下好处。

- 集中可见性-无需在对话或代理之间切换即可查看所有代理活动。
- 更快地解锁 ——需要你输入的代理会清晰地浮出水面，这样你就可以快速做出响应。
- 运营意识 — KPI 和运行历史记录使您确信您的代理工作正常。
- 大规模效率 — 无论你有 2 个代理还是 20 个特工，Mission Control 都能让你掌控一切。

功能

Mission Control 提供以下功能来管理您的代理。

能力	说明
监控所有代理活动	查看每个代理在所有运行中执行的操作的统一列表。
按代理名称筛选	深入研究特定代理的历史记录并访问其输出。
取消屏蔽代理	筛选需要您输入的代理并直接提供。
查看正在运行的代理	查看哪些代理当前处于活动状态并监控其进度。
管理日程安排	在一个地方查看和编辑所有代理的时间表。
追踪关键绩效指标	了解错误率、活跃代理、已完成任务和总运行次数。

处理代理运行

任务控制将代理活动组织成跑步。根据运行的状态，您可以采取不同的操作。

已完成的跑步

对于已完成的运行，您可以执行以下操作。

- 查看代理执行的操作并访问其生成的工件
- 深入了解跑步情况

- 跟踪所有子任务的事件
- 聊天以跟进结果

正在进行的跑步

对于正在进行的运行，您可以执行以下操作。

- 在代理工作时查看直播活动
- 暂停运行
- 取消运行

需要输入的跑步

对于正在等待您输入的运行，您可以执行以下操作。

- 批准或拒绝第三方应用程序的授权请求
- 与代理商交谈以提供澄清

访问任务控制

您可以从 Quick 桌面应用程序中的任何地方访问任务控制。

打开任务控制

使用以下流程。

1. 选择右上角导航栏中的任务控制图标。
2. 将出现一个快速访问弹出窗口，显示代理运行、待处理输入和日程管理。
3. 要查看完整的 Mission Control 登录页面，请单击弹出菜单中的任务控制标题。

您可以在轻量级弹出框中快速执行操作，例如解除屏蔽代理，也可以打开整页以全面查看所有代理活动。

KPI 和指标

Mission Control 显示关键性能指标，可帮助您一目了然地了解代理的运行状况和工作效率。可供使用的指标如下。

指标	说明
运行失误	以错误结束的代理运行次数。
活性剂	当前正在运行的代理数量。
任务已完成	过去一周内完成的任务数。
跑步总数	在所有代理上运行的总次数。

知识图谱

Amazon Quick 桌面应用程序可生成个人知识图表，用于捕获您连接的数据源中的实体和关系。知识图可让您快速了解工作中的人员、项目、组织和事件，从而提供更具相关性和个性化的回应。

什么是知识图谱？

知识图谱是您的专业背景的结构化表现。Quick 会自动从关联的来源中提取实体（例如人员、公司、项目和事件）以及它们之间的关系。这些信息存储在本地计算机上，用于在您询问工作问题时丰富对 Quick 的理解。

例如，如果你问 “Project Meridian 的最新消息是什么？”，Quick 可以使用知识图谱来识别相关人员、最近的会议、关联的文档和相关的 Slack 频道，所有这些都无需明确指定这些联系。

实体类别

Quick 将知识图谱实体分为以下类别。

类别	说明	示例
人	您通过互联服务与之互动的人。	同事、经理、外部联系人
Customer	您的通讯中提及的组织和公司。	客户公司、合作伙伴组织
Channel	来自您的消息集成的沟通渠道。	Slack 频道、Teams 频道
Event (事件)	会议、事件、里程碑和其他有时限的事件。	董事会会议、事件、项目启动

类别	说明	示例
创造性工作	文档、演示文稿、报告和其他创建的内容。	用户指南、启动训练套牌、架构文档
Project	您的来源中引用的项目和计划。	产品发布、迁移工作、平台计划
Action	从对话和会议中提取的任务、行动项目和后续行动。	审核申请、签字、可交付成果
产品	您的工作环境中提及的产品、服务和工具。	内部工具、 Amazon 服务、第三方产品
定义的术语	Domain-specific 工作空间中的术语和首字母缩略词。	公司行话、技术术语、缩写
地点	作品中提及的物理或虚拟地点。	办公室、数据中心、区域地点

每个实体都有将它与图表中其他实体连接起来的边数（关系）。

数据来源

知识图谱从以下来源提取实体。

互联集成

当您Auto-ingest 从知识图谱配置中的集成中启用时，Quick 会自动从连接的服务中提取实体。您可以为每种来源类型单独切换摄取。

- Slack — 从消息、频道、话题和私信中提取实体。
- 电子邮件-从电子邮件中提取实体，包括发件人、收件人和引用的内容。
- 其他-从其他关联集成中提取实体。

本地文件夹

在 “设置” > “我的电脑” 中为本地文件夹启用知识图谱提取时，Quick 会从该文件夹中的文件中提取实体。它可以与关键字搜索和语义搜索索引一起使用，但可以独立切换。

查看知识图谱

要查看知识图表，请在侧栏中打开 “设置”，然后选择 “我的上下文”。知识图选项卡显示您的实体和关系的交互式可视化。

图形可视化

知识图谱可视化是一个交互式力导向图，其中每个节点代表一个实体，每个边代表实体之间的关系。

- 节点颜色-每个实体类别都有不同的颜色。有关颜色到类别的映射，请参阅图表左下角的图例。
- 节点大小 — 节点大小由右上角的 “大小” 下拉列表决定。默认值为 PageRank，这会使具有更多连接的节点显得更大。
- 边-连接节点的线表示实体之间的关系。

与图表互动

您可以使用以下控件与知识图谱可视化进行交互。

处理建议	如何执行
选择一个节点	选择一个节点将其选中并查看其详细信息。
聚焦于节点	Double-click 一个节点，用于将视图聚焦在该实体及其直接连接上。
Zoom	滚动以放大或缩小图表。
平移	选择并拖动背景以移动视图。
搜索	使用顶部的搜索实体栏按名称查找特定实体。

浏览实体

选择类别图例底部的浏览全部，打开一个侧边栏，其中列出了按类别组织的所有实体。每个实体都显示其名称和边缘计数（它拥有的关系数量）。这些类别是可折叠的，每个类别都显示其包含的实体数量。

您可以在侧栏中选择任何实体，以便在图表可视化中突出显示该实体。

显示限制

选择图表右上角的三点菜单以配置显示限制。显示限制控制在可视化中渲染多少节点和边缘。

- 节点总数-要显示的最大节点数（例如，3,147 个节点总数中的 300 个）。
- 边总数-要显示的最大边数（例如，总边数中的 2,000 条）。

调整这些限制可以提高大型知识图的性能，也可以帮助您专注于互联程度最高的实体。

刷新图表

选择 “大小” 下拉列表旁边的刷新图标，使用最新数据重新加载知识图可视化。

配置知识图谱

选择我的上下文页面右上角的配置按钮以打开配置面板。知识图谱配置包括以下设置。

知识图谱统计

配置面板显示知识图谱的当前统计数据。

统计数据	说明
节点	图表中的节点总数，包括实体及其属性。
Edges	实体之间的关系总数。
实体	不同实体（人员、公司、项目等）的总数。
文件	为提取实体而处理的文件总数。

Auto-ingest 来自集成

“Auto-ingest 来自集成” 切换开关控制 Quick 是否自动将连接的服务中的实体提取到知识图谱中。启用后，您可以为各个来源类型切换摄取。

- Slack — 切换从 Slack 消息和频道中提取实体。
- 电子邮件-切换从电子邮件中提取实体。
- 其他-切换从其他连接的集成中提取实体。

Per-folder 知识图谱摄取

为本地文件夹启用知识图谱提取

使用以下流程。

1. 在侧栏中打开 “设置”，然后选择 “我的电脑”。
2. 展开要配置的文件夹。
3. 切换知识图谱提取以启用该文件夹的实体提取。

> **Note**
>
> 为文件夹启用知识图谱提取与关键字搜索和语义搜索无关。您可以为每个文件夹启用这三个索引选项的任意组合。

使用知识图谱

Quick 会自动使用知识图谱在对话中提供上下文回复。您无需明确引用知识图表，Quick 会在与您的问题相关时查阅知识图谱。

以下是知识图谱如何增强您与 Quick 互动的示例。

- 人物背景 — 问 “我对 Rachel Byrne 了解多少？” Quick 使用知识图谱来总结她的角色、最近的互动和相关项目。
- 项目上下文 — 询问 “向我提供 Project Meridian 的最新信息”，Quick 会从图表中识别相关人员、会议、文档和操作项。
- 关系发现 — 提问 “谁参与了 Atlas 风险引擎？” Quick 遍历图表中的关系以识别关联的人员和团队。
- 会议准备 — 询问 “为我与 Sanjay Mehta 的会面做好准备”，Quick 使用知识图来显示最近的背景、打开的行动项目和相关文档。

您还可以在聊天中直接与知识图谱互动，方法是让 Quick 添加实体、探索关系或搜索特定信息。

设置

您可以通过 “设置” 面板配置 Amazon Quick 桌面应用程序。要打开 “设置”，请选择边栏底部的齿轮图标。设置分为四个类别：“功能”、“我的电脑”、“我的上下文” 和 “自定义”。

功能

功能设置分为三个选项卡：“连接器”、“计划” 和 “工具”。有关更多信息，请参阅 the section called “功能”。

连接器选项卡

连接器选项卡用于管理 Web 连接器、MCP 服务器和编码代理。有关更多信息，请参阅 the section called “连接器”。

“计划” 选项卡

“计划” 选项卡重定向到 Mission Control，您可以在其中管理代理定期运行的计划。有关更多信息，请参阅 任务控制。

“工具” 选项卡

“工具” 选项卡显示了为 Quick 提供核心功能的内置系统工具。每个工具都有一个 enable/disable 切换开关和一个 “管理权限” 按钮，用于精细的访问控制。有关更多信息，请参阅 the section called “系统工具”。

我的电脑

“我的电脑” 设置控制在本地计算机上快速访问和索引文件的方式。

要打开 “我的电脑”，请在边栏中选择 “设置”，然后选择 “我的电脑”。

在页面顶部，“我的电脑” 卡片显示连接状态。选择卡片旁边的三点菜单以访问管理权限。

管理权限

“管理权限” 面板可对文件操作进行精细控制。它包括以下控件。

- 访问级别-选择 “完全访问权限（读写）”、“只读”（仅限查看）或 “每次提问”（全部确认）。
- 读取操作（10 个操作）— 文件读取、Fdfind、文件夹列表、文件读取图像、文件读取 Pdf、文件读取 Docx、文件读取 pptx、文件获取页面栅格、文件抹布搜索、文件抹布状态。
- 写入操作（6 个操作）-文件写入、文件编辑、文件移动、文件复制、文件删除、文件夹创建。

每个操作都有自己的权限下拉列表，您可以单独设置这些下拉列表。

本地文件夹

“本地文件夹” 部分列出了您已授予快速访问权限的文件夹。对于每个文件夹，将显示以下信息和选项。

- 文件夹名称和路径-文件夹的名称和完整路径。
- 文件计数-文件夹中的文件数。
- 上次编制索引-上次为文件夹编制索引的时间。

每个文件夹都有三个索引选项，您可以单独切换。

选项	描述
关键字搜索	建立文件内容的关键字索引，以便快速搜索文本。启用后，将显示索引状态（“就绪” 或 “已编入索引”）、文件计数、条目计数和索引大小。
语义搜索	为基于含义的搜索构建文件内容的语义（向量）索引。
知识图谱提取	从文件中提取实体和关系，并将其添加到您的个人知识图中。

要添加新文件夹，请选择 “本地文件夹” 部分底部的 “+ 添加文件夹”。

搜索索引

搜索索引部分显示存储指标并允许您配置索引限制。

- 磁盘空格键-显示您当前的可用磁盘空间。当可用空间低于 8.0 GiB 时，索引将自动停止。
- 本地文件夹和图形存储-显示索引和图形数据使用了多少存储空间。
- 存储限制-设置知识数据库最大磁盘空间的滑块。达到此限制后，索引将暂停。
- 用于索引的最大文件大小-用于设置要索引的单个文件的最大大小的滑块。在编制索引期间，系统会跳过大于此值的文件，但代理仍可通过直接搜索访问这些文件。
- 用于索引的最大文件夹大小-设置文件夹可索引内容的最大总数的滑块。超过此限制的文件夹不会被载入。您可以增加限制并重试。

我的背景

“我的上下文” 设置管理 Quick 如何构建和使用有关您和您的工作的知识。该页面有两个选项卡：“知识图表” 和 “内存”，右上角有一个 “配置” 按钮。

要打开 “我的上下文”，请在边栏中选择 “设置”，然后选择 “我的上下文”。

“知识图谱” 选项卡

知识图选项卡显示 Quick 从连接的数据源中提取的实体和关系的交互式可视化。您可以搜索、浏览和浏览实体及其连接。有关更多信息，请参阅 the section called “知识图谱”。

“内存” 标签

“记忆” 选项卡显示 Quick 从您的对话中学到的事实、程序和模式。

下表描述了筛选和搜索控件。

控件	说明
“所有类型” 下拉列表	按内存类型（事实、程序）筛选。
所有类别下拉列表	按类别（来源、工具策略、配置文件）筛选。
排序下拉列表	按 “最近” 或其他条件排序。
语义搜索	按含义搜索回忆，而不仅仅是关键字。
+推断复选框	包括或排除推断的记忆。
Reset	清除所有筛选条件。

每张存储卡都显示以下信息。

- 键入标签 — `fact` 或`procedure`。
- 类别标签-例如`source`、`tool-strategy`、或`profile`。
- 描述-内存的内容。
- 确定性百分比 — Quick 在这段记忆中的自信程度。
- 使用次数-查看次数、确认次数和拒绝次数。

- 操作-编辑（铅笔图标）、向上投票（向上箭头）、向下投票（向下箭头）和删除（x）。

配置

选择右上角的配置以打开配置面板。此面板包含适用于知识图和内存选项卡的设置。

内存

启用记忆 — 切换以允许 Quick 从对话中学习并个性化未来的互动。

隐私

允许 Quick 搜索和引用过去的对话 — 切换可控制 Quick 是否可以搜索您的对话历史记录以提供更相关的答案。

知识图谱

知识图谱部分显示以下设置。

- 统计信息-显示知识图中节点、边、实体和文件的当前计数。
- Auto-ingest 来自集成 — 切换以自动将连接的集成中的实体提取到知识图谱中。启用后，您可以控制每个来源（Slack、电子邮件、其他）的摄取量。

搜索索引

“配置” 面板还包括与 “我的电脑” 相同的搜索索引设置：磁盘空间监控、存储限制、用于索引的最大文件大小和用于索引的最大文件夹大小。

自定义

自定义设置允许您对 Amazon Quick 桌面应用程序的外观和行为进行个性化设置。

要打开 “自定义”，请在边栏中选择 “设置”，然后选择 “自定义”。

外观

为应用程序界面选择您首选的颜色主题。

Theme	说明
系统	遵循操作系统设置。自动匹配操作系统的浅色或深色模式。

Theme	说明
低型	永远是轻的。
黑暗	总是黑暗的。
Kiro Light	紫色和暖光主题。
Kiro Dark	紫色和深色主题。

通知

控制接收来自 Quick 的通知的方式。

- 桌面通知-切换以在应用程序处于后台时显示 OS-level 通知。通知包括代理完成、连接更新和其他事件。

活动提要

选择哪些集成会将项目显示在你的活动源中。

类别	来源
消息传递	Slack — DM 和提及、团队 — 消息和提及。选择 Connect Slack 或 Teams 进行连接。
Mail	Outlook 电子邮件、Gmail 选择 Connect Outlook 或 Gmail 进行连接。
日历	Outlook 日历、谷歌日历。选择 Connect Outlook 或 Google 日历进行连接。

检查频率-Feed 代理检查新活动的频率（例如，每 15 分钟）。

浏览器

配置代理浏览 Web 的方式。Quick 可以使用浏览器代表您浏览网页、与内容互动、填写表单和截取屏幕截图。

使用我的 Chrome — 切换将代理连接到你正在运行的 Chrome 浏览器。启用后，代理将使用您现有的登录名、Cookie 和扩展程序。

启用 “使用我的 Chrome” 后，请按照以下设置步骤操作。

1. 打开 Chrome 并将以下网址粘贴到地址栏中：`chrome://inspect/#remote-debugging`
2. 选择 “启用远程调试”。
3. 返回 “快速” 并选择 “测试连接” 以验证连接。

> **Important**
>
> 启用远程调试允许您计算机上运行的任何应用程序连接到 Chrome 并访问打开的页面、Cookie 和经过身份验证的会话。当您不积极使用此功能时，请禁用远程调试。

禁用 “使用我的 Chrome” 后，代理会启动一个单独的 Chrome 实例，其中包含你的 Chrome 个人资料的副本。

消息提交按键绑定

选择哪个键盘快捷键在聊天中提交消息。

提交密钥-选择发送消息的密钥。默认为 Enter（回车提交消息，Shift+Enter 会创建一个新行）。

性能

配置任务并行度和资源使用情况。

最大并行任务数-从 1 到 50 的滑块（默认值：50）。设置批量操作的最大并发提取任务数。

语音

管理语音输入和输出设置，实现与 Quick 的免提互动。

启用切换-用于启用或禁用语音功能的主切换。

听写

你是如何与助手说话的。

- 麦克风-选择用于语音输入的麦克风。默认为系统默认值。
- 高级-展开以获得其他听写设置。

Talkback

大声朗读回复并保持麦克风打开以进行免提通话。

- 语音-选择语音回复的声音。使用播放按钮预览所选声音。
- 速度-用于调整语音速度的滑块。速度效果可能因声音而异。
- 直播模式-切换以在助手说话时保持麦克风开启。说 3 个或更多字来打断。

问题排查

导出诊断日志以进行故障排除。

导出诊断-将诊断日志保存到桌面以进行故障排除。从下拉列表中选择一个时间范围（例如，“过去 2 小时”），然后选择 “导出诊断”。

危险区域

影响您所有数据的不可逆转的操作。

清除所有数据-删除所有快速数据，包括对话、缓存的消息、知识图表、保存的凭据和用户首选项。清理完毕后，应用程序将退出。

> **Warning**
>
> 清除所有数据是不可逆的。您的所有对话、记忆、知识图谱数据和保存的凭据都将被永久删除。

要完全卸载 Quick，请先清除所有数据，然后拖`Amazon Quick.app`到 “垃圾箱”。

安全、隐私和架构

Amazon Quick 桌面应用程序旨在保护您的数据私密性，同时提供对 AI 功能的完全访问权限。以下部分介绍桌面版 Amazon Quick 如何处理安全、隐私和数据存储。

> **Important**
>
> 您的数据永远不会用于 AI 模型训练。 Amazon 不会使用您的对话、文件或个人背景来训练或改进 AI 模型。

> **Note**
>
> 要控制您的用户在登录后可以访问哪些 Amazon Quick 功能，请配置自定义权限。有关更多信息，请参阅 自定义权限。

如何处理数据

Amazon Quick 桌面应用程序通过 API Gateway 使用 AI 模型处理您的请求。Quick 拨打的网络电话是针对人工智能模型和您的互联服务（例如 Slack、Outlook 或 Gmail）的。Quick 需要将以下内容存储在您的计算机上才能运行应用程序：

- 应用程序配置 -运行桌面应用程序所需的设置、首选项和连接状态。
- 缓存内容 -用于提高性能的临时数据，包括您授予的本地文件夹的文件索引。
- 凭证 — 连接的第三方服务的身份验证令牌。

数据存储

应用程序数据存储在 macOS 或 Windows `%USERPROFILE%\.quickwork\` 上的`~/.quickwork/`目录中。

文件夹权限

桌面版 Amazon Quick 使用 OS-level 沙箱来控制文件访问权限。Quick 只能访问您明确授予权限的文件夹，并且您可以随时撤消访问权限。每个文件夹都支持对关键字搜索索引、语义搜索索引和知识图谱提取的独立控件。您还可以为读取和写入操作设置精细的每个操作权限。

> **Note**
>
> 无论您的文件夹权限设置如何，Quick 都可以访问系统临时目录。在 Windows 上，它们是`C:\TEMP`、`C:\TMP`、`\TEMP`、和`\TMP`。在 macOS 和 Linux 上`/tmp`，它们是`/var/tmp`、和`/usr/tmp`。

要管理文件夹的访问权限和权限，请参阅the section called “我的电脑”。

系统工具权限

桌面版 Amazon Quick 包含提供核心功能的系统工具。每个工具都可以单独开启或关闭，并支持三层权限模型（完全访问权限、只读或每次询问），并具有精细的每项操作控件。有关系统工具及其权限的完整列表，请参阅the section called “系统工具”。

连接安全性

桌面版 Amazon Quick 使用行业标准安全措施进行第三方服务连接。

- OAuth 2.0 — Slack、谷歌和微软等服务使用 OAuth 2.0 进行身份验证。Quick 将您重定向到该服务的登录页面，该服务会返回授权令牌。Quick 永远不会查看或存储您的第三方密码。
- 独立连接 -每个连接的服务都独立管理。您可以随时从“设置”>“功能”>“连接器”断开和重新连接任何服务，而不会影响其他连接。
- 最低权限 — 快速仅请求为每项互联服务提供其功能所需的权限。

网络访问和所需域

Amazon Quick 桌面应用程序为发现和数据平面操作、远程配置、应用程序更新和身份提供商身份验证建立出站连接。在受限的网络环境中，将以下域添加到允许列表中，以便应用程序可以运行。

类别	Domains	用途
亚马逊快速服务	`*.quicksight.aws.amazon.com` ，`*.aws.dev`	发现、数据平面（推理、搜索、快速资源）
远程配置	`*.cloudfront.net`	功能标志、管理员控件
Auto-update	`*.cloudfront.net`	应用程序更新

类别	Domains	用途
遥测	`cognito-identity.*.amazonaws.com`	使用和操作遥测
身份提供者	Customer-specific（例如，`login.microsoftonline.com` 或`*.okta.com`）	OIDC 身份验证

如果应用程序无法在受限环境中登录、加载内容或更新，请验证这些域是否可访问，并检查您的防火墙和 VPN 设置，这可能会阻止所需的连接。

隐私控制

Amazon Quick on Desktop 提供隐私控制，允许您管理 Quick 是否从对话中学习、搜索对话历史记录以及从互联服务中提取实体。您还可以查看、编辑和删除单个记忆。要配置隐私设置，请参阅the section called “我的背景”。

清除所有数据

如果您需要在桌面上完全重置 Amazon Quick，可以使用 “设置” > “自定义” > “危险区域” 中的 “清除所有数据” 选项。此操作不可撤消，会删除所有对话、知识图谱数据、保存的凭据和用户首选项。有关更多信息，请参阅 the section called “危险区域”。

问题排查

以下各节介绍您在使用 Amazon Quick 桌面应用程序时可能遇到的常见问题以及如何解决这些问题。

安装和启动问题

macOS 显示 “开发者身份不明” 警告

如果 macOS 因为来自身份不明的开发者而阻止您打开 Amazon Quick 桌面应用程序，请按照以下步骤允许打开。

1. 在 Mac 上打开 “系统设置”。
2. 选择 Privacy & Security (隐私与安全性)。
3. 滚动到 “安全” 部分，然后选择有关 Quick 的消息旁边的 “无论如何打开”。

4. 确认您要打开应用程序。

> **Note**
>
> 首次启动时，您的操作系统可能会提示您确认要打开该应用程序。选择 “打开” 继续。

应用程序无法启动

如果 Amazon Quick 桌面应用程序无法启动，请尝试以下步骤。

1. 重新启动计算机并尝试再次打开应用程序。
2. 验证您的操作系统是否满足最低要求。
3. 检查是否有足够的可用磁盘空间。
4. 如果问题仍然存在，请删除该`~/.quickwork/`目录 (macOS) 或`%USERPROFILE%\.quickwork\`目录 (Windows)，然后重新安装应用程序。

> **Warning**
>
> 删除 `~/.quickwork/` (macOS) 或 `%USERPROFILE%\.quickwork\` (Windows) 目录会删除所有本地数据，包括对话、知识图谱、内存和保存的凭据。仅在万不得已时才使用此步骤。

连接问题

Slack 或 Outlook 连接失败

如果与 Slack 或 Microsoft Outlook 的连接失败，请尝试以下步骤。

1. 在 “设置” > “功能” > “连接器” 中断开服务。
2. 通过选择 “登录” 并完成身份验证流程来重新连接服务。
3. 验证您的账户是否具有第三方服务所需的权限。
4. 检查您的互联网连接是否活跃且稳定。

微软 Teams 连接失败

如果与微软 Teams 的连接失败，请按照与 Slack 或 Outlook 相同的步骤进行操作。确认贵组织的管理员没有限制第三方应用程序的访问权限。

连接显示 “未同步” 状态

如果连接显示 “未同步” 状态，请尝试以下步骤。

1. 确认您的互联网连接处于活动状态。
2. 在 “设置” > “功能” > “连接器” 中断开服务并重新连接。
3. 如果问题仍然存在，则第三方服务可能会中断。查看服务的状态页面。

Google 工作空间连接失败

如果与谷歌服务（Gmail、谷歌日历、谷歌云端硬盘、谷歌文档、谷歌表格、谷歌幻灯片、Google Meet 或谷歌分析）的连接失败，请验证以下内容。

1. 您的 Google 帐号不受贵组织管理员政策的限制。
2. 您已在登录流程中授予所需的 OAuth 权限。
3. 您使用的是正确的谷歌账号登录。

Sign-in 或者企业网络或 VPN 上的响应失败

只有当您连接到公司网络、VPN 或安全 Web 网关时，Amazon Quick 桌面应用程序才可能无法登录或加载响应，但在断开连接时可以正常工作。发生这种情况时，贵组织的网络可能会阻塞或检查连接。与您的网络管理员一起完成以下步骤。

1. 确认您的网络可以访问所需的 Amazon Quick 域名。有关要添加到允许列表中的域名列表，请参阅网络访问和所需域。
2. 如果您的组织检查加密流量（TLS 或 SSL 检查），则操作系统的证书存储必须信任检查证书颁发机构，或者必须将 Amazon Quick 域排除在检查范围之外。您的网络管理员可以确认检查是否处于活动状态并配置任一选项。

如果在您的网络管理员确认域名可以访问并解决任何检查问题后问题仍然存在，请导出您的应用程序日志（参见导出诊断）并联系 Su Amazon pport。

性能问题

反应缓慢

如果快速响应速度很慢，请尝试以下步骤。

1. 切换到快速响应模式以获得更快的响应。在聊天输入区域中选择回复偏好选择器，然后选择快速。
2. 降低思维精力。较低的思维努力（Off 或 Low）会产生更快的响应。

3. 关闭未使用的应用程序以释放系统资源。
4. 检查您的互联网连接速度。AI 模型请求需要与 API Gateway 建立网络连接。

高内存使用量

如果 Amazon Quick 桌面应用程序使用了过多的内存，请尝试以下步骤。

1. 减少在 “设置” > “我的电脑” 中编入索引的文件夹数量。对不需要语义搜索的文件夹禁用语义搜索，因为语义搜索使用的资源比关键字搜索多。
2. 放下 “设置” > “自定义” > “性能” 中的 “最大并行任务数” 滑块。默认值是 50。减少此值会限制并发后台操作的数量。
3. 重新启动应用程序以清除缓存的数据。
4. 在 “设置” > “我的电脑” > “搜索索引” 中调整搜索索引限制。降低存储限制、用于索引的最大文件大小或索引滑块的最大文件夹大小。

> **Note**
>
> 当可用磁盘空间低于 8.0 GiB 时，搜索索引会自动暂停。

文件访问问题

Quick 找不到文件

如果 Quick 找不到您在聊天中引用的文件，请验证以下内容。

1. 该文件的父文件夹将添加到 “设置” > “我的电脑” > “本地文件夹” 中。Quick 只能访问您明确授予访问权限的文件夹中的文件，但系统临时目录除外，这些目录始终可以访问。在 Windows 上`C:\TEMP`，这些是`C:\TMP`、`\TEMP`、和`\TMP`。在 macOS 和 Linux 上，它们是`/tmp`/`var/tmp`、和。`/usr/tmp`
2. 选择 “+ 添加文件夹” 以授予对其他文件夹的访问权限。
3. 添加文件夹后，Quick 可以立即读取其中的文件。搜索索引是在后台进行的。

搜索未返回任何结果

如果文件搜索未返回任何结果，请尝试以下步骤。

1. 确认已在 “设置” > “我的电脑” > “本地文件夹” 中为该文件夹开启关键字搜索。展开文件夹，查看其索引开关。
2. 检查索引状态。带有文件和条目计数的 “就绪” 状态确认索引已完成。

3. 如果您最近添加了新文件夹，请等待索引编制完成。状态显示进度。
4. 在 “设置” > “我的电脑” > “搜索索引” 中检查文件大小是否不大于用于索引的最大文件大小限制。大于此限制的文件在编制索引期间会被跳过，但代理仍可通过直接文件访问来访问。
5. 要进行更广泛的搜索，请在文件夹上启用语义搜索以允许自然语言查询。

浏览器自动化问题

浏览器自动化不起作用

如果 Quick 无法浏览网页，请尝试以下步骤。

1. 确认在 “设置” > “功能” > “工具” 中启用了 “浏览器自动化”。
2. 如果使用 “使用我的 Chrome” 模式，请在 “设置” > “自定义” > “浏览器” 中验证设置。打开 Chrome 并导航到 `chrome://inspect/#remote-debugging`。选择 “启用远程调试”。返回 “快速” 并选择 “测试连接” 以验证连接。
3. 如果使用默认模式，Quick 会使用您的个人资料副本启动单独的 Chrome 实例。确保您的系统上安装了 Chrome。

计划任务问题

计划任务未运行

计划任务在您的计算机上本地运行。如果代理未按计划时间运行，请验证以下内容。

1. 您的计算机已在预定时间开机并处于唤醒状态。
2. Amazon Quick 桌面应用程序正在运行。
3. 代理已启用。查看任务控制中的切换开关，可从顶部栏访问。
4. 您的互联网连接已激活。访问互联服务或 AI 模型的代理需要网络连接。

> **Important**
>
> 如果在安排代理运行时您的计算机已关闭或应用程序已关闭，则代理要等到下一个预定时间才会运行。

代理产生意想不到的结果

如果计划任务产生意外结果，请尝试以下步骤。

1. 从顶部栏中打开 “任务控制”，然后选择代理。
2. 查看 “提示” 选项卡，验证代理的说明是否正确。
3. 检查 “功能” 选项卡，验证连接的 MCP 服务器是否正确。
4. 考虑在 “概述” 选项卡中更改模型。使用 B alan ce d 或 Smar t 执行更复杂的代理任务。
5. 选择 “运行” 按钮（播放图标）以手动触发代理并观察结果。

管理客服工时消耗

如果您正在监控或减少座席工时消耗，请考虑以下配置。

- 计划任务-考虑减少在后台运行的任务数量。每次计划任务执行都会消耗代理时间。
- 响应模式和思维水平-使用快速响应模式，将思维水平设置为关闭，完成更简单的任务。思维水平较高（低、中、高）的@@ 平衡模式和智能模式每次互动消耗的代理时间更长。将响应模式和思维水平与任务的复杂性相匹配。

了解会话使用限制

您可以通过在桌面应用程序的左下角选择您的配置文件来查看当前的会话使用情况。会话使用限制是一种服务保护限制，它会随着时间的推移分配您的每月代理工时数分配，而不是允许一次性使用全部配额。

当您达到会话限制时，桌面应用程序会显示一条消息，表明您的会话分配已被使用。限制在滚动窗口上重置，随着时间的推移逐渐恢复。

如果您经常遇到此限制，请参阅the section called “管理客服工时消耗”。

MCP 服务器问题

MCP 服务器无法连接

如果 MCP 服务器无法连接，请根据连接类型尝试以下步骤。

本地 MCP 服务器：

1. 验证命令是否正确且可执行文件已安装在您的系统上。
2. 检查参数是否以空格分隔且格式正确。
3. 如果服务器启动时间超过 30 秒（可配置为 5 到 300 秒），请增加 “超时” 值。

4. 验证是否正确设置了所有必需的环境变量。

远程 MCP 服务器：

1. 验证 URL 是否正确且服务器正在运行。
2. 如果需要身份验证，请验证 Toke n 值是否为有效的不记名令牌。
3. 检查您的网络连接和所有防火墙设置。

导入的 MCP 服务器：

1. 验证配置文件路径是否正确。
2. 确保源应用程序（Kiro、Claude Code、AIM 等）已正确安装。

导出诊断

如果您需要共享诊断信息以进行故障排除，则可以从应用程序导出诊断日志。

1. 打开 “设置” > “自定义”。
2. 滚动到 “故障排除” 部分。
3. 从下拉列表中选择一个时间范围（例如，“过去 2 小时”）。
4. 选择 “导出诊断”，将诊断日志保存到您的桌面。

如果您无法打开应用程序来导出诊断信息，则可以直接在计算机上的以下位置找到日志文件。

- macOS — `~/Library/Application Support/QuickWork/` 用于当前日志和过时的日志`~/Library/Logs/QuickWork/`。
- Windows — `%APPDATA%\QuickWork\` 用于当前日志和`%APPDATA%\QuickWork\logs\`过时的日志。

重置应用程序

如果其他故障排除步骤无法解决您的问题，则可以通过清除所有数据来重置应用程序。

> **Warning**
>
> 此操作不可逆。它会删除所有 Quick 数据，包括对话、缓存的消息、知识图表、保存的凭据和用户首选项。应用程序在清理后退出。

1. 打开 “设置” > “自定义”。
2. 滚动到 “危险区域” 部分。
3. 选择 “清除所有数据”。
4. 确认该操作。
5. 要在 macOS 上完全卸载，请拖Amazon Quick.app至 “垃圾箱”。在 Windows 上，打开 “设置” > “应用程序” > “已安装的应用程序”，找到 Amazon Quick，然后选择 “卸载”。

获得更多帮助

如果上述故障排除步骤无法解决您的问题，则可以使用以下资源。

- 导出诊断信息并与您的支持团队共享。
- 有关企业帐户的问题，请联系贵组织的 IT 管理员。
- 请访问 Amazon Quick 文档以获取最新指南。

《亚马逊快速用户指南》的文档历史记录

本页介绍对《快速用户指南》的更改。有关这些文档更改的通知，请使用此页面顶部附近的链接订阅 RSS 源。

要了解 Quick 中的新增功能，请参阅 Analytics 的新增功能。要了解 Quick 服务的变更，请订阅 Quick 新闻简报。

新的 Amazon Quick 版本 Amazon Web Services 区域 在一段时间内以不同的方式出现，从最初发布日期的第一个区域开始。文档的发布将与此过程保持协调一致。如果您有疑问，请联系 Amazon Support 或您的技术客户经理。

> **Note**
>
> 下表描述了自 2019 年 3 月 4 日以来每个《亚马逊快速用户指南》版本的重要变化。

变更	说明	日期
Okta 桌面企业登录使用组织授权服务器	更新了桌面版 Amazon Quick 的 Okta 企业登录指南，以使用 Okta 组织授权服务器，每个 Okta 组织都包含该授权服务器，无需额外付费。这消除了自定义授权服务器（例如/oauth2/default ）所需的对 API 访问管理插件的依赖。更新了 OIDC 端点，删除了范围配置步骤，并添加了 Okta 参考链接。有关更多信息，请参阅使用 Ok ta 设置企业登录。	2026年8月10日
新的限制配置文件页面	添加了限制管理限制配置文件的新页面，允许管理员限制每位用户的索引存储消耗量和代理时长。有关更多信息，请参阅限制配置文件。	2026年8月10日

使用微软 Purview 防止数据丢失	添加了新的治理部分，其中包含数据丢失防护页面，该页面描述了如何在 Amazon Quick 中连接Microsoft Purview和强制执行敏感文件的数据丢失防护策略。有关更多信息，请参阅数据丢失防护。	2026年8月10日
添加了批准工作流程文档	添加了审批工作流程文档，使管理员可以控制知识库、空间和自定义聊天代理的共享操作。有关更多信息，请参阅批准工作流程。	2026年8月10日
浏览器扩展和 Office 插件的新自定义权限	在 “扩展” 父功能下添加了五个新的自定义权限功能：浏览器扩展、Excel 扩展、Outlook 扩 PowerPoint 展、扩展和 Word 扩展。有关更多信息，请参阅自定义权限。	2026 年 7 月 6 日
更改电子邮件和社交注册网址	更新指向 aws 的 free/plus 账户链接。com/quick。	2026年6月24日
Quick 应用程序的公共应用程序	免费和Plus账户现在可以创建面向公众的应用程序，任何人都可以通过该网址访问这些应用程序。公共应用程序可以配置为访问应用程序内存储和 AI 推理。有关更多信息，请参阅您可以构建的内容。	2026 年 6 月 12 日

使用 “功能” 部分重构了桌面文档	重组了 Amazon Quick on 桌面版文档。添加了新的 “功能” 部分，其中包含连接、技能、代理、插件和工具的专用页面。将系统工具和 MCP 服务器配置移至 “功能” 下。添加了用于创建、配置和管理代理的代理文档。向 “技能” 页面添加了官方目录信息。	2026 年 6 月 12 日
OneDrive 知识库管理员管理的设置	增加了对 Microsoft OneDrive 知识库连接器的管理员管理连接支持，包括使用 Amazon KMS 签名设置服务凭证、基于证书的身份验证以及在租户范围内抓取所有用户的内容。OneDrive Admin-managed OneDrive知识库始终强制执行文档级访问控制 (ACL)，并在查询时进行实时验证。有关更多信息，请参阅Admin-managed 设置。	2026 年 6 月 1 日
悉尼和东京的区域内网络搜索已处理	更新了跨区域网络搜索文档，以反映源自亚太地区（悉尼）和亚太地区（东京）的网络搜索查询现在在原始地区处理，不再路由到美国东部（弗吉尼亚北部）。有关更多信息，请参阅网络搜索Cross-Region 呼吁。	2026 年 5 月 29 日

VPC 支持 MCP 集成	现在，您可以通过在连接器设置期间选择亚马逊 Quick VPC 连接，将亚马逊 Quick MCP 集成连接到可从虚拟私有云 (VPC) 访问的私有 MCP 服务器。MCP 服务器使用的 OAuth 端点必须能够通过公共互联网保持可访问状态。添加了有关连接器创建、VPC 连接问题和微软 Entra ID 错误的故障排除指南。有关更多信息，请参阅模型上下文协议 (MCP) 集成。	2026 年 5 月 29 日
更新了 HubSpot 集成文档	重组了 HubSpot 集成主题以遵循内置操作连接器格式。该主题现在涵盖先决条件、账户验证、账户配置、Amazon Quick 设置和故障排除。 HubSpot 操作连接器读取 CRM 数据，包括联系人、公司、交易和门票，并使用自定义 OAuth 应用程序进行身份验证。有关更多信息，请参阅HubSpot 集成。	2026 年 5 月 28 日

澄清了 IAM 权限 DeleteAccountSubscription	澄清说，DeleteAccountSubscription 亚马逊 Quick API 需要quicksight:Unsubscribe 和 quicksight:DeleteAccountSubscription IAM 权限。明确拒绝任一权限都会导致AccessDeniedException 。相应地更新了账户终止权限列表和 IAM 政策示例。有关更多信息，请参阅关闭您的亚马逊 Quick 账户。	2026年5月27日
预览微软 365 的扩展程序	添加了 Excel、Word 的预览扩展文档，并 PowerPoint 通过微软 365 管理中心简化了部署。有关更多信息，请参阅将 Amazon Quick 连接到您的应用程序。	2026年4月28日
新的操作连接器	添加了 Airtable、Dropbox、谷歌分析、谷歌日历、谷歌文档、谷歌云端硬盘、谷歌会议、谷歌表格、谷歌幻灯片 QuickBooks、Gmail和Zoom的操作连接器文档。更新了现有的 Slack 和 Outlook 操作连接器。有关更多信息，请参阅操作连接器。	2026年4月28日

免费和增强版账户文档	添加了在 quick.aws.com 上创建的亚马逊 Quick Free 和 Plus 账户的文档，包括注册、套餐、用户管理、账单和账户管理。有关更多信息，请参阅在 quick.aws.com 上注册和管理亚马逊 Quick（免费版和增强版）。	2026年4月28日
文档和视觉创作	添加了用于直接通过聊天对话创建文档和视觉效果的文档，包括 Word PowerPoint、Excel、PDF 和信息图表。有关更多信息，请参阅文档和视觉创作。	2026年4月28日
使用 Amazon Quick 中的应用程序构建 Web 应用程序	在 Amazon Quick 中添加了应用程序文档，该功能允许您使用自然语言构建、发布和共享交互式 Web 应用程序。有关更多信息，请参阅在 Amazon Quick 中使用应用程序构建 Web 应用程序。	2026年4月28日
桌面版亚马逊 Quick	添加了适用于 macOS 和 Windows 的 Amazon Quick 桌面应用程序的文档，包括本地文件访问、活动源、预定代理、系统工具、MCP 服务器、知识图谱和设置。有关更多信息，请参阅桌面版 Amazon Quick。	2026年4月28日

访客集成	添加了有关 Visier 人员分析集成的文档，该集成通过 MCP 服务器连接连接到 Visier。您可以查询员工队伍数据、分析员工人数趋势、评估留存状况并生成员工简报。有关更多信息，请参阅 Visier 集成。	2026 年 4 月 22 日
空间文件大小和存储限制增加	将空间的文件上传大小限制增加到 PDF、Word 和 PowerPoint 文件的 500 MB（其他文件类型为 50 MB），并将总空间存储限制从 1 GB 增加到 10 GB。有关更多信息，请参阅使用空间。	2026 年 4 月 21 日
Confluence 知识库文档级访问控制	添加了对 Atlassian Confluence Cloud 知识库连接器的文档级访问控制 (ACL) 支持。包括 Atlassian 管理员凭据设置、查询时的实时权限验证以及最终用户登录流程。有关更多信息，请参阅Document-level 访问控制。	2026 年 4 月 21 日
SharePoint 知识库管理员管理的设置	为 SharePoint 在线知识库连接器添加了管理员管理的连接支持，包括使用 Amazon KMS 签名的服务凭证设置 (2LO)、基于证书的身份验证、具有实时验证的文档级访问控制 (ACL)、 Sites.Selected最低权限权限和特定路径支持。SharePoint 有关更多信息，请参阅Admin-managed 设置。	2026 年 4 月 16 日

知识库和数据源共享	增加了对与共同所有者共享管理员管理的知识库 SharePoint 和 Google 云端硬盘知识库以及与其他用户共享数据源连接的支持。有关更多信息，请参阅共享知识库和数据源。	2026 年 4 月 16 日
索引使用情况监控	向 Amazon Quick 销售的日志添加了索引使用日志 (INDEX_USAGE_LOGS)，用于跟踪知识库和空间中的存储消耗。包括用于构建仪表板的 CloudWatch Log Insights 查询。有关更多信息，请参阅监控索引存储使用情况。	2026 年 4 月 16 日
新数据准备体验中对数据集的增量刷新支持	现在，您可以逐步刷新在新的数据准备体验中创建的数据 SQL-based SPICE集。有关更多信息，请参阅增量刷新数据集。	2026 年 4 月 15 日
ServiceNow 集成文档更新	使用用户身份验证（OAuth 授权码）和服务身份验证（客户端凭证）的详细设置说明、源自 ServiceNow REST API 的可用操作的完整列表以及新的限制和故障排除部分重写了 ServiceNow 集成文档。有关更多信息，请参阅ServiceNow 集成。	2026 年 3 月 30 日

Fine-grained Google 云端硬盘知识库的 ACL 支持	添加了对 Google 云端硬盘知识库连接器的管理员管理连接支持，包括使用两段 OAuth (2LO) 和文档级访问控制列表 (ACL) 抓取功能的 Google Workspace 配置。有关更多信息，请参阅 Google 云端硬盘知识库。	2026 年 3 月 30 日
更新了快速研究文档	更新了 Quick Research 文档以反映当前的用户界面变化，包括研究模式选项（Fast 和 Deep）、更新的研究目标指南、修订的按钮标签，以及将第三方数据源添加为研究材料类型。有关更多信息，请参阅使用亚马逊快速研究。	2026 年 3 月 26 日
全新 Relic 集成	添加了包含设置说明、可用操作和故障排除的新 Relic 集成文档。有关更多信息，请参阅 New Relic 集成。	2026 年 3 月 26 日
东京、法兰克福和伦敦的区域扩张	更新了区域文档，以反映东京（ap-northeast-1）、法兰克福（eu-central-1）和伦敦（eu-west-2）的全面亚马逊快速支持。将跨区域推断 (CRIS) 文档整合到区域页面中，其中更新了、、和 US-CRIS 地理区域的推断边界 AU-CRIS JP-CRIS EU-CRIS，并添加了网络搜索区域可用性详细信息。有关更多信息，请参阅支持的区域。	2026年3月24日

空间和聊天代理的新自定义权限	添加了三项新的自定义权限功能：创建空间、共享空间和共享聊天代理。有关更多信息，请参阅自定义权限。	2026年3月24日
亚马逊 Quick 索引容量的新亚马逊 CloudWatch 指标	增加了两个用于监控亚马逊快速指数账单的新亚马逊 CloudWatch 指标：`QuickIndexCapacityConsumedRawFileSizeInGB` 和`QuickIndexCapacityRawFileSizeLimitInGB` 。有关更多信息，请参阅监控亚马逊中的数据 QuickSight。	2026年3月24日
谷歌云端硬盘集成	重构了 Google 云端硬盘知识库集成文档	2026 年 3 月 20 日
嵌入自定义聊天代理	添加了有关在外部网站上嵌入自定义聊天代理的文档，包括允许托管域名和生成嵌入代码的过程。有关更多信息，请参阅创建、自定义和部署 AI-powered 聊天代理。	2026 年 3 月 19 日
自定义权限更新	更新了自定义权限文档，其中包含新的父级功能（场景、故事、主题）、新功能（使用 AI 编辑可视化内容、使用 AI 构建计算、创建执行摘要、知识库 create/update 和共享），以及记录每个连接器权限的 Action Connectors 部分。有关更多信息，请参阅自定义权限。	2026 年 3 月 19 日

快速自动操作更新	更新了数据表、Excel、浏览器、自定义代理、REST API、代码和 Amazon 集成操作类别的亚马逊 Quick Automate 文档。	2026 年 3 月 18 日
Atlassian Jira Cloud 集成	添加了专用 Atlassian Jira Cloud 集成文档，其中包含经过验证的 OAuth 范围和完整的操作表。有关更多信息，请参阅 Atlassian Jira Cloud 集成。	2026 年 3 月 18 日
Atlassian Confluence 云集成	使用共享的 Atlassian OAuth 模块重构了 Atlassian Confluence Cloud 集成文档，以提供一致的设置体验。	2026 年 3 月 17 日
命名空间隔离和管理控制台说明	阐明了 Amazon Quick 最终用户控制台和命名空间隔离管理控制台之间权限模型的区别。有关更多信息，请参阅使用独立命名空间支持多租户。	2026 年 3 月 16 日
MCP 集成文档	使用 MCP 协议概述、OAuth 发现流程文档 (RFC 9728) 和共享的动态客户端注册 (DCR) 概念重写了模型上下文协议 (MCP) 集成主题。有关更多信息，请参阅模型上下文协议 (MCP) 集成。	2026 年 3 月 16 日
网络爬虫 VPC 支持	在 Web 爬虫集成文档中添加了 VPC 支持、站点地图发现和 JavaScript 导航故障排除。有关更多信息，请参阅 Web 爬虫集成。	2026 年 3 月 13 日

管理共享文件夹自定义权限	添加了管理共享文件夹自定义权限的文档。有关更多信息，请参阅自定义权限。	2026 年 3 月 12 日
聊天用户偏好	在聊天文档中添加了用户首选项部分，用于管理 Amazon Quick 中的显示和通知首选项。有关更多信息，请参阅通过聊天提问、浏览数据和获得见解。	2026年3月11日
微软 365 集成指南	使用统一的结构重写了微软 Outlook 和 Teams 集成指南，其中包括完整的微软 Entra 设置说明、带有描述的权限表和正确的 OAuth 范围。SharePoint	2026 年 3 月 10 日
对话保留期更新	将聊天对话保留期从 30 天更新为 90 天。有关更多信息，请参阅通过聊天提问、浏览数据和获得见解。	2026 年 3 月 5 日
亚马逊 S3 ACL 文档	添加了有关 Amazon S3 集成的文档级访问控制列表 (ACL) 文档和知识库中管理 ACL 的最佳实践指南。有关更多信息，请参阅 Document-level ACL 。	2026 年 3 月 2 日
亚太地区（马来西亚）区域支持	将亚太地区（马来西亚）ap-southeast-5 区域添加到支持的亚马逊 Quick Sight 区域列表中，包括 API 终端节点和 IP 地址范围。有关更多信息，请参阅支持的区域。	2026年3月1日

快速流量与快速自动对比	在自动化登录页面上添加了比较部分，以帮助用户根据其工作流程需求在 Amazon Quick Flows 和 Amazon Quick Automate 之间进行选择。有关更多信息，请参阅在快速流程和快速自动之间进行选择。	2026 年 2 月 27 日
TLS 1.2 MySQL 版本要求	记录了 MySQL 版本 5.7.28 或更高版本支持 MySQL 数据源的 TLS 1.2 连接的要求。	2026 年 2 月 26 日
ApproveFlowShareRequests 自定义权限	添加了 ApproveFlowShareRequests 自定义权限，该权限控制用户是否可以批准共享流程的请求。有关更多信息，请参阅自定义权限。	2026 年 2 月 26 日
提取的空格文本限制	更新了空间中 CSV 和 Excel 文件的提取文本限制。	2026年2月23日
知识库文件大小限制增加	将知识库中标准文本文档的文件大小限制从 50 MB 增加到 500 MB。	2026 年 2 月 16 日
自动化使用指标	在使用指标文档中添加了跟踪快速流量、快速自动化和亚马逊快速研究使用时间的章节。	2026 年 2 月 6 日
SPICE 容量更新	更新了 SPICE 容量和数据集大小文档，以反映增加的限制。	2026 年 2 月 2 日
嵌入式和行级安全指南	为嵌入式分析添加了安全指南，以警告AllowedEmbeddingDomains 绕过漏洞。增加了在多租户架构中使用行级安全 (RLS) 的指南。	2026 年 1 月 27 日

CSV 和 Excel 文件大小限制	将 CSV 和 Excel 上传的文件大小限制更新为 10 MB。	2026 年 1 月 27 日
使用 Okta 和 IAM 身份中心进行扩展访问	更新了微软 Word、Slack 和 Teams 的扩展设置说明，以支持 Okta 作为 IAM Identity Center 的身份提供商。有关更多信息，请参阅扩展访问权限。	2026 年 1 月 26 日
AgentHours 出售的日志	更新了 Quick vended AgentHours 日志文档，以包括跟踪代理使用的日志类型。	2026 年 1 月 6 日
新的集成和进步 PagerDuty	为 10 项新 MCP-based 服务和 PagerDuty高级集成添加了单独的集成页面。更新了支持的集成表和操作连接器 API。有关更多信息，请参阅模型上下文协议 (MCP) 集成。	2026年1月5日
User-driven 许可证升级	添加了用户驱动的许可证升级文档，允许最终用户请求更改许可证等级。有关更多信息，请参阅User-driven 许可证升级。	2025 年 12 月 29 日
浏览器扩展程序中的流量	添加了有关在浏览器扩展中使用 Amazon Quick Flows 的文档。有关更多信息，请参阅在浏览器扩展中使用 Amazon Quick Flows 。	2025 年 12 月 15 日

为扩展添加 IAM 身份中心支持	添加了有关使用IAM身份中心的账户向微软 Word、微软 Office、微软 Teams 和 Slack 添加亚马逊 Quick 扩展程序的文档。有关更多信息，请参阅扩展访问权限。	2025 年 11 月 19 日
全新的数据准备体验	添加了有关亚马逊 Quick Sight 中全新视觉数据准备体验的文档。有关更多信息，请参阅使用新的数据准备体验准备数据。	2025 年 10 月 20 日

新的亚马逊 Quick 功能	Amazon Quick 提供了一整套超越传统商业智能的 AI-powered 分析、自动化和研究工具。 聊天和 AI 功能： • Amazon Quick Chat-用于数据探索的自然语言界面，具有情境感知、文件上传、网络搜索和构件生成 • 快速聊天代理-具有特定领域专业知识、可配置角色和组织背景的可定制人工智能助手 工作流程自动化： • Amazon Quick Flows-智能工作流程，通过无代码界面将生成式 AI 与自动操作相结合，支持对话和结构化运行时模式 • Amazon Quick Automate-根据自然语言描述或流程文档创建复杂工作流程的 AI-powered 自动化平台 研究与分析： • Amazon Quick Research-全面的研究能力，可分析多个数据源并生成带有引文和来源追踪的详细报告，用于市场研究、竞争分析和商业情报	2025 年 10 月 9 日

数据和知识管理：

- 亚马逊快速索引-数据发现和编目功能
- 空间-协作工作空间，用于组织和共享数据、仪表板、主题和带有团队特定知识库的文件

集成和连接：

- 集成-连接到外部应用程序以访问非结构化数据，包括 Google 云端硬盘、Amazon S3 和 MC OneDrive P 服务器
- 操作连接器-在 Microsoft Outlook 和 Slack 等第三方服务中执行操作 PagerDuty，支持 15 个以上的集成
- 知识库-从第三方应用程序和数据源创建 AI-accessible 内容
- 扩展程序-浏览器、Slack、微软 Teams、Outlook 和 Word 扩展程序，用于在现有工具中提供人工智能帮助
- 自带索引 (BYOI)-将现有的亚马逊 Q 商业指数作为数据源连接

亚马逊更名为亚马 QuickSight 逊 Quick	亚马逊 QuickSight 已更名为 Amazon Quick，从独立的商业智能服务扩展到全面的分析和人工智能平台。 QuickSight 继续改名为亚马逊 Quick Sight，是 Quick 生态系统中的核心组件。 Amazon Quick Sight 保留了现有功能，包括交互式数据可视化、SPICE 内存分析、嵌入式分析和仪表板共享。所有现有 QuickSight 的 API、SDK 和集成都可以在不进行任何更改的情况下继续运行。	2025 年 10 月 9 日
字体自定义	除了以前支持的视觉标题、字幕和图例以及表格和数据透视表标题的字体自定义外，作者现在还可以为支持的图表中的数据标签和轴自定义字体。	2025 年 10 月 6 日
谷歌表格数据源	现在，您可以使用 Google 表格数据源创建数据集。管理员需要执行一次性设置才能启用 Google 表格作为数据源。	2025年9月27日
问答无支持	问答现在支持对空值处理的全面支持，使用户能够创建更复杂的分析并回答复杂的业务问题。	2025 年 9 月 18 日

交互式Highchart功能	Highchart 可视化现在支持自定义操作、突出显示和自定义字段颜色一致性，允许您创建可与其他视觉对象无缝集成的交互式且具有视觉凝聚力的图表。	2025 年 9 月 2 日
计算字段限制增加	分析中计算字段的数量限制已从 200 增加到 500。有关更多信息，请参阅分析的项目限制。	2025 年 8 月 15 日
Apache Impala 数据源	您现在可以使用 Apache Impala 数据源创建数据集。	2025 年 8 月 1 日
使用自定义说明提高问答的准确性	作者现在可以通过添加无法通过主题的元数据设置捕获的特定领域的知识来策划问题的答案。这样可以确保更准确、更相关和量身定制的答案，更适合业务需求。	2025 年 7 月 18 日
新主题：使用 Athena 数据来源支持可信身份传播	添加了有关在 QuickSight 和 Athena 中使用可信身份传播的信息。有关更多信息，请参阅将可信身份传播与 Athena 结合使用。	2025 年 6 月 30 日
20 亿行 SPICE 数据集	QuickSight 现在支持包含多达 20 亿 (2,000,000) 行的 SPICE 数据集。有关更多信息，请参阅用于导入数据的 SPICE 限额。	2025 年 6 月 30 日

主题权限	作者现在可以从一个位置管理仪表板及其关联主题的权限。直接通过仪表板的共享偏好控制主题查看者的访问权限，无需在多个位置管理权限。	2025 年 4 月 18 日
表单突出显示	添加了在工作表中突出显示视觉对象中特定数据点的功能。当您选择或将鼠标悬停在视觉对象上的数据点上时，其他视觉对象中的相关数据将突出显示，而不相关的数据则会变暗。	2025 年 4 月 11 日
更新主题：在 Quick 中选择退出 Amazon Q	在 Quick 中添加了有关选择退出 Amazon Q 的更多信息和指南。有关更多信息，请参阅 Quick 中的 “选择退出 Amazon Q”。	2025 年 4 月 8 日
在嵌入式控制面板和控制台中启用生成式 BI 功能	添加了有关向嵌入式控制面板添加执行摘要以及向嵌入式控制台添加执行摘要、数据故事、创作和问答的文档。有关更多信息，请参阅嵌入亚马逊 QuickSight API 。	2025 年 3 月 31 日
自定义警报电子邮件	以前，您 QuickSight 账户中的自定义电子邮件模板仅影响仪表板报告和像素完美报告电子邮件。现在，它还可以自定义警报电子邮件。有关更多信息，请参阅自定义报告和警报电子邮件。	2025 年 3 月 31 日

规则数据集标志	已实现规则数据集标志，以区分用于行级安全的权限数据集和常规数据集。	2025 年 3 月 28 日
发布仪表板的先前版本	现在，您可以通过在仪表板的 “版本历史记录” 下搜索仪表板并将其发布来恢复到仪表板的先前版本。每个控制面板最多可以存储 1000 个永不删除的版本。	2025 年 3 月 28 日
场景正式发布	更新了场景文档以支持其正式发布版本。有关更多信息，请参阅在亚马逊中使用场景 QuickSight。	2025 年 3 月 25 日
新区域	亚马逊现 QuickSight 已在欧洲（西班牙）（eu-south2）地区上市。有关更多信息，请参阅亚马逊支持 Amazon 的地区 QuickSight。	2025 年 3 月 11 日
控制面板问答体验	亚马逊 QuickSight 作者现在可以一键直接从控制面板开启问答体验，而无需在中创建主题 QuickSight。有关更多信息，请参阅在亚马逊开启控制面板问答体验 QuickSight。	2025 年 1 月 31 日
唯一键配置	亚马逊 QuickSight 作者现在可以在数据准备期间为QuickSight 数据集配置唯一的键列。有关更多信息，请参阅向 Amazon QuickSight 数据集添加唯一密钥。	2024 年 12 月 19 日

亚马逊 QuickSight 场景	Amazon QuickSight Pro 用户现在可以使用 Quick 中的 Amazon Q 创建场景，使用简单的自然语言分析复杂的业务问题。有关更多信息，请参阅在亚马逊中使用场景 QuickSight。	2024 年 12 月 4 日
通过亚马逊 Q Business 增强亚马逊 QuickSight 洞察力	亚马逊 QuickSight 账户管理员现在可以将其 QuickSight 账户连接到 Amazon Q Business，以利用非结构化数据源增强见解。有关更多信息，请参阅使用亚马逊 Q Busines s 增强亚马逊 QuickSight 见解。	2024 年 12 月 3 日
提示报告	亚马逊 QuickSight 作者现在可以在像素完美报告上创建提示，以允许仪表板用户筛选按需报告和计划报告中的数据。有关更多信息，请参阅为像素完美报告设置提示。	2024 年 11 月 22 日
新的视觉对象类型：图层地图	亚马逊 QuickSight 现在支持图层地图视觉效果。有关更多信息，请参阅使用图层地图。	2024 年 11 月 22 日
新的视觉对象类型：图像组件	您现在可以在亚马逊中使用图像组件视觉对象向 QuickSigh t 仪表板添加图像和分析。QuickSight 有关更多信息，请参阅使用图像组件。	2024 年 11 月 22 日
新的视觉对象类型：Highchart s 视觉对象	亚马逊 QuickSight 作者现在可以在中配置 Highcharts 的视觉效果。QuickSight有关更多信息，请参阅使用 Highcharts。	2024 年 11 月 22 日

导入可视化公共预览	（公开预览）亚马逊 QuickSight 作者现在可以将 QuickSight 视觉对象从一个控制面板或分析导入到具有访问权限的新分析中。有关更多信息，请参阅将亚马逊 QuickSight 视觉对象导入分析。	2024 年 11 月 22 日
字体自定义	亚马逊 QuickSight 控制面板查看者现在可以自己安排自己的控制面板报告。有关更多信息，请参阅在亚马逊中创建读者生成的报告 QuickSight。	2024 年 11 月 22 日
字体自定义	亚马逊 QuickSight 作者现在可以自定义视觉标题、字幕、图例、标题和单元格的字体、字体大小和字体颜色。有关更多信息，请参阅中的视觉类型标题和字幕 QuickSight。	2024 年 11 月 22 日
Cross-Region 在 Quick 中使用亚马逊 Q 进行推断	Quick 中的 Amazon Q 现在支持跨区域推理。有关更多信息，请参阅 Quick 中使用 Amazon Q 进行Cross-Region 推断。	2024 年 11 月 21 日
在亚马逊创建自定义品牌 QuickSight	亚马逊 QuickSight 账户管理员现在可以自定义其应用程序的品牌和视觉主题，以符合其组织的指南。有关更多信息，请参阅亚马逊 QuickSight 品牌定制。	2024 年 11 月 14 日

使用 OAuth 客户端凭证连接到 Starburst	现在，您可以使用OAuth客户凭证通过 QuickSight API将您的亚马逊 QuickSight 账户与Starburst连接起来。有关更多信息，请参阅使用OAuth客户凭证创建与 Starburst 的亚马逊 Quick Sight 数据源连接。	2024 年 11 月 8 日
使用 OAuth 客户端凭证连接到 Snowflake	现在，您可以使用OAuth客户凭证通过 API 将您的亚马逊 QuickSight 账户与 Snowflake 连接起来。 QuickSight 有关更多信息，请参阅使用OAuth客户端凭证创建与 Snowflake 的亚马逊 QuickSight 数据源连接。	2024 年 11 月 8 日
受限共享文件夹的子文件夹	现在，位于受 QuickSight 限文件夹中的资源可以在受限文件夹树内移动到一个或多个子文件夹。有关更多信息，请参阅将资产整理到亚马逊的文件夹中 QuickSight。	2024 年 10 月 15 日
显示“应用”按钮	QuickSight 作者现在可以在日历、相对日期选择器或多选下拉控件中添加 “应用” 按钮，该按钮可将视觉重载延迟到用户选择 “应用” 为止。有关更多信息，请参阅向分析表添加筛选条件控件。	2024 年 9 月 27 日

数据故事个性化	Quick 中的 Amazon Q 现在利用您的 IAM 身份中心实例中的用户位置和工作相关信息，生成与作者和读者更相关的个性化数据故事。有关更多信息，请参阅在亚马逊 QuickSight中对数据故事进行个性化设置。	2024 年 9 月 27 日
嵌入式控制面板的共享视图	QuickSight 开发人员现在可以使用 Amazon QuickSight Embedding SDK（版本 2.8.0 及更高版本），允许嵌入式仪表板的读者接收和分发指向其嵌入式仪表板视图的可共享链接。有关更多信息，请参阅 Share an embedded view。	2024 年 8 月 23 日
5 个新区域	Amazon Q in Quick 现已在 5 个新的可选区域推出：亚太地区（孟买）、加拿大（中部）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（伦敦）和南美洲（圣保罗）。有关更多信息，请参阅 Quick 中的 Amazon Q 支持 Amazon 区域。	2024 年 8 月 9 日
嵌套筛选条件	现在，您可以将嵌套过滤器应用于 QuickSight 分析。有关更多信息，请参阅添加嵌套筛选条件。	2024 年 8 月 1 日
SPICE 中的联接数据集	已更新存储在 SPICE 中的数据集的联接辅助表的大小限制。有关更多信息，请参阅联接数据。	2024 年 7 月 10 日

分页报告的高级选项	现在，您可以在亚马逊中为像素完美报告创建重复分区 QuickSight。有关更多信息，请参阅创建重复部分。	2024 年 6 月 27 日
4 个新区域	QuickSight 现已在 4 个新的可选区域推出：欧洲（米兰）、欧洲（苏黎世）、非洲（开普敦）和亚太地区（雅加达）。有关更多信息，请参阅 Amazon Web Services 区域、网站、IP 地址范围和端点。	2024 年 5 月 28 日
亚马逊表格的新排序选项 QuickSight	QuickSight 作者现在可以为 Amazon QuickSight 中的表格配置单列、多列和非可视化排序。有关更多信息，请参阅对表进行排序。	2024 年 5 月 20 日
中的密钥管理 QuickSight：更新的 IAM 政策条件	在QuickSight 控制台和 QuickSight API 中授予 Amazon KMS 密钥访问权限所需的 IAM 策略权限已更新。有关更多信息，请参阅 Amazon 的 IAM 基于身份的政策 QuickSight：使用管理员密钥管理控制台。	2024 年 5 月 16 日
???	QuickSight 管理员现在可以更新和管理使用 API 注册到 QuickSight 账户的 CMK。 QuickSight 有关使用 QuickSight API 创建和管理 CMK 的更多信息，请参阅密钥管理操作。	2024 年 5 月 16 日

隐藏 SPICE 容量标签	QuickSight 管理员现在可以选择向作者隐藏账户范围的SPICE容量使用量和剩余容量标签。QuickSight 有关更多信息，请参阅隐藏 SPICE 容量标签。	2024 年 5 月 2 日
嵌入生成式问答体验	您现在可以设置使用 LLM 提供支持的增强型 NLQ 功能的嵌入式问答。问答是嵌入式 Q 搜索栏的推荐替代品，并为用户提供更新的 BI 体验。有关更多信息，请参阅在快速生成问答体验中嵌入 Amazon Q。	2024 年 4 月 30 日
Quick 中的亚马逊 Q：全新 Pro 角色	Amazon Q 与亚马逊 QuickSight 集成， QuickSight 使用户可以访问一系列新的生成式商业智能功能。借助 Quick 中的 Amazon Q，您可以利用生成式 BI 创作体验、创建数据执行摘要、提出和回答数据问题以及生成数据故事。要开始使用 QuickSight 生成式商业智能功能中的 Amazon Q，请将您账户的用户升级到管理员专业版、作者专业版或读者专业版角色。有关更多信息，请参阅开始使用生成式 BI。	2024 年 4 月 30 日
VPC 端点限制	您现在可以在亚马逊中创建 VPC 终端节点限制 QuickSight ，以限制对您 QuickSight 账户的访问。有关更多信息，请参阅在亚马逊启用 IP 和 VPC 终端节点限制 QuickSight。	2024 年 4 月 9 日

用于账户管理的 IAM Identity Center 账户实例	亚马逊 QuickSight 现在支持 IAM 身份中心的账户实例进行身份管理。有关更多信息，请参阅管理亚马逊内部的用户访问权限 QuickSight。	2024 年 4 月 9 日
托管式策略更新	亚马逊 QuickSight 添加了一项新的托管政策，以简化资产捆绑包的导出操作。有关更多信息，请参阅Amazon 托管策略： AWSQuickSightAssetBundleExportPolicy。	2024 年 3 月 27 日
托管式策略更新	亚马逊 QuickSight 添加了一项新的托管政策，以简化资产捆绑包的导入操作。有关更多信息，请参阅Amazon 托管策略： AWSQuickSightAssetBundleImportPolicy。	2024 年 3 月 27 日
新的 Q 窗格	选择加入生成式商业智能预览的亚马逊 QuickSight 用户现在可以使用 Q 窗格访问所有相关的生成式商业智能功能。有关更多信息，请参阅 Qu ick 中的“将生成式 BI 与 Amazon Q 结合使用”。	2024 年 3 月 25 日
新区域：中国（北部）	亚马逊现 QuickSight 已在中国（北京）（cn-north-1）上市。有关更多信息，请参阅 Amazon Web Services 区域、网站、IP 地址范围和端点。	2024 年 1 月 25 日

亚马逊的亚马逊 Q Business QuickSight	亚马逊 Q Business QuickSight 与亚马逊整合，QuickSight 使用户可以访问一系列新的生成式商业智能功能。借助 Quick 中的 Amazon Q，您可以利用生成式 BI 创作体验、创建数据执行摘要、提出和回答数据问题以及生成数据故事。有关更多信息，请参阅 Qu ick 中的 Amazon Q 中使用生成式 BI。	2023 年 11 月 28 日
亚马逊的可信身份传播 QuickSight	QuickSight 作者现在可以创建具有可信身份传播的数据源，这使数据库管理员可以在 Amazon Redshift 中集中管理数据安全，并自动将所有数据安全规则应用于中的 QuickSight数据消费者。有关更多信息，请参阅使用 Amazon Redshift 启用可信身份传播。	2023 年 11 月 26 日
嵌入式控制面板和视觉对象的运行时系统筛选和主题设置	QuickSight 作者现在可以为嵌入式仪表板和视觉对象自定义过滤器和主题。有关更多信息，请见自定义嵌入式资产。	2023 年 11 月 17 日
亚马逊的自定义时区和周开始日期 QuickSight	QuickSight 作者现在可以限制人们可以在亚马逊上访问的功能 QuickSight。有关更多信息，请参阅自定义对亚马逊 QuickSight 控制台的访问权限。	2023 年 11 月 17 日

亚马逊的自定义时区和周开始日期 QuickSight	QuickSight 作者现在可以开启SPICE自动容量购买功能 QuickSight ，允许亚马逊自动管理您的 QuickSight账户 SPICE容量。有关更多信息，请见开启 SPICE 自动容量购买。	2023 年 11 月 17 日
亚马逊 EventBridge 整合	现在，您可以将您的亚马逊 QuickSight 账户与亚马逊整合 EventBridge。有关更多信息，请参阅亚马逊 QuickSight EventBridge 集成。	2023 年 11 月 17 日
QuickSight 分析工作空间的新外观	我们重新设计了亚马逊 QuickSight 分析工作区。你可能会遇到无法反映QuickSight 控制台新外观的屏幕截图或程序性文本。我们正在更新屏幕截图和过程文本。有关新面貌QuickSight的更多信息，请参阅在亚马逊上引入新的分析体验 QuickSight。	2023 年 11 月 16 日
亚马逊的自定义时区和周开始日期 QuickSight	QuickSight 作者现在可以为分析设置自定义时区和一周的开始日期。有关更多信息，请见自定义分析的日期和时间值。	2023 年 11 月 14 日
浮点小数类型	现在可以为存储在 SPICE 中的数据集的计算字段中的十进制值分配 `Fixed` 或 `Float` 十进制数据类型。有关更多信息，请见支持的数据类型和值。	2023 年 11 月 8 日

亚马逊的自定义总值 QuickSight	QuickSight 作者现在可以定义来自实地井的表格或数据透视表视觉对象的总和小计聚合。有关更多信息，请参阅自定义总值。	2023 年 10 月 25 日
亚马逊中的受限和非限制共享文件夹 QuickSight	QuickSight 作者现在可以使用 QuickSight CLI 创建受限和不受限制的共享文件夹，以帮助组织和管理重要 QuickSight 资产的权限。有关更多信息，请参阅将资产整理到亚马逊的文件夹中 QuickSight。	2023 年 10 月 24 日
新数据来源	QuickSight 现在支持连接到 Trino 数据源。有关更多信息，请参阅在亚马逊 QuickSight上使用 Trino。	2023 年 10 月 20 日
新数据来源	QuickSight 现在支持连接到 Starburst 数据源。有关更多信息，请参阅在亚马逊 QuickSight上使用 Starburst。	2023 年 10 月 20 日
SageMaker AI 画布集成	QuickSight 作者现在可以将数据导出到 SageMaker AI Canvas 中来构建 ML 模型，这些模型可以发送回 QuickSight 并应用于分析和仪表板。有关更多信息，请参阅使用 SageMaker AI Canvas 构建预测模型。	2023 年 10 月 6 日

托管式策略更新	AWSQuickSightSageMakerPolicy 已更新，以反映亚马逊 QuickSight与 SageMaker 人工智能的集成。有关更多信息，请参阅Amazon 托管策略： AWSQuickSightSageMakerPolicy。	2023 年 10 月 6 日
Amazon Redshift 运行身份角色	QuickSight 作者现在可以将 Amazon Redshift 数据与 run as role 连接起来，通过精细的访问策略增强数据安全性。有关更多信息，请参阅在亚马逊中以 IAM 角色运行查询 QuickSight。	2023 年 10 月 6 日
生成式 BI 公开预览版	Generative BI 的公共预览版现在可供订阅 QuickSight Q 插件的用户使用。有关更多信息，请参阅在 QuickSight Q 中使用生成式 BI。	2023 年 9 月 28 日
冻结亚马逊中的表列 QuickSight	现在，您可以在亚马逊中冻结单个或一组表列 QuickSight。有关更多信息，请参阅将列冻结为表视觉对象。	2023 年 9 月 26 日
亚马逊增强的 KPI 选项 QuickSight	亚马逊现已推出 KPI 的新布局和格式选项。 QuickSight有关更多信息，请参阅使用 KPI。	2023 年 9 月 15 日
亚马逊的缩放文件夹 QuickSight	您可以使用 Amazon QuickSight API 创建可同时与数千个命名空间共享的缩放文件夹。有关更多信息，请参阅使用 Amazon CLI 创建缩放文件夹。	2023 年 8 月 30 日

亚马逊的 Excel 格式报告 QuickSight	您现在可以在亚马逊中创建和计划控制面板的 Excel 快照报告 QuickSight。有关更多信息，请参阅通过电子邮件计划和发送报告。	2023 年 8 月 24 日
在亚马逊的数据透视表中添加上下文行字幕 QuickSight	您现在可以在亚马逊 QuickSight的数据透视表中添加上下文行字幕。有关更多信息，请参阅总计和小计。	2023 年 8 月 16 日
亚马逊数据透视表的新布局 QuickSight	亚马逊 QuickSight 现在支持两种类型的数据透视表布局：表格和层次结构。有关更多信息，请参阅选择布局。	2023 年 8 月 11 日
亚马逊的默认列宽 QuickSight	您现在可以在亚马逊 QuickSight中设置数据透视表视觉对象的默认列宽。有关更多信息，请参阅 Amazon 中表格和数据透视表中的行和列大小 QuickSight。	2023 年 8 月 11 日
亚马逊与 IAM 身份中心的 QuickSight 集成	现在，您可以将您的亚马逊 QuickSight 企业版账户与 IAM 身份中心集成。有关更多信息，请参阅使用 IAM 身份中心配置您的亚马逊 QuickSight 账户。	2023 年 8 月 11 日

运行时嵌入式回调操作	现在，您可以使用嵌入式数据点回调操作在 SaaS 应用程序与亚马逊 QuickSight 嵌入式控制面板和视觉对象之间建立更紧密的集成。有关更多信息，请参阅在亚马逊运行时向中添加嵌入式回调操作 QuickSight。	2023 年 8 月 9 日
在亚马逊使用田野级着色 QuickSight	现在，您可以为 QuickSight 分析或仪表板中所有视觉对象的特定字段值分配特定的颜色。有关更多信息，请参阅在亚马逊中使用字段级着色 QuickSight。	2023 年 7 月 13 日
亚马逊的小多轴选项 QuickSight	现在，您可以在亚马逊 QuickSight中为小型多重视觉对象的每个单独面板配置 x 和 y 轴。有关更多信息，请参阅小倍数轴选项。	2023 年 7 月 13 日
使用亚马逊的分析菜单 QuickSight	现在，您可以使用菜单选项高效地执行任务，而无需在亚马逊中手动浏览分析 QuickSight。有关更多信息，请参阅分析菜单。	2023 年 7 月 7 日
亚马逊的高级报告计划选项 QuickSight	您现在可以在亚马逊访问更高级的 PDF 报告计划选项 QuickSight。有关更多信息，请参阅在 QuickSight企业版中为仪表板配置电子邮件报告设置。	2023 年 6 月 30 日

根据亚马逊的语言设置格式化视觉语言数据 QuickSight	现在，您可以选择数字数据值在视觉对象中的显示方式，以使其与您在亚马逊 QuickSight 中选择的区域语言保持一致。有关更多信息，请参阅根据亚马逊的语言设置格式化视觉数字数据 QuickSight。	2023 年 5 月 26 日
在亚马逊中创建地理空间热图 QuickSight	您现在可以在亚马逊中创建地理空间热图。 QuickSight有关更多信息，请参阅亚马逊的地理空间热图。 QuickSight	2023 年 5 月 26 日
使用 Amazon 中的 QuickSight CLI 处理 Q 主题 QuickSight	现在，您可以使用亚马逊 QuickSight命令行界面 (CLI) 处理 QuickSight Q 主题。有关更多信息，请参阅使用 Amazon QuickSight CLI 处理 QuickSight Q 主题。	2023 年 5 月 4 日
在亚马逊中使用数据集参数 QuickSight	您现在可以在直接查询中使用数据集参数，以动态自定义其数据集并将可重复使用的逻辑应用于您的数据集。有关更多信息，请参阅在亚马逊中使用数据集参数 QuickSight。	2023 年 5 月 4 日
亚马逊散点图的增强选项 QuickSight	您现在可以在亚马逊的散点图上绘制未聚合的值。 QuickSight有关更多信息，请参阅使用散点图。	2023 年 5 月 4 日
创建和更新 VPC 连接亚马逊 QuickSight	您现在可以在亚马逊中创建和更新 VPC 连接 QuickSight。有关更多信息，请参阅在亚马逊中使用数据集参数 QuickSight。	2023 年 5 月 4 日

使用 Amazon 中的 OR 条件创建基于标签的 RLS 规则 QuickSight	现在，您可以将 OR 条件添加到基于标签的规则中，以进一步自定义向 QuickSight 账户用户显示数据的方式。有关更多信息，请参阅为匿名用户嵌入控制面板时，使用采用基于标签的规则的行级别安全性（RLS）限制对数据集的访问。	2023 年 4 月 7 日
亚马逊表格和数据透视表视觉效果的阈值警报 QuickSight	您现在可以在亚马逊 QuickSight中为表格和数据透视表视觉对象创建阈值警报。有关更多信息，请参阅在亚马逊中使用阈值提醒 QuickSight。	2023 年 3 月 17 日
在亚马逊 QuickSight 表格视觉效果中隐藏折叠的列	现在，您可以自定义亚马逊 QuickSight 读者查看数据透视表的方式，使其更易于阅读和理解。有关更多信息，请参阅数据透视表布局选项。	2023 年 3 月 9 日
增强了亚马逊的嵌入功能 QuickSight	现在，您可以使用嵌入 QuickSight式 SDK (v2.0) 来改善开发人员嵌 QuickSight 入应用程序或网站时的体验。有关更多信息，请参阅嵌入 QuickSight API 。	2023 年 3 月 9 日
使用亚马逊中的 Amazon S3 数据源运行查询 QuickSight	现在，您可以通过使用细粒度的访问策略来增强数据安全性，而不是对连接到 Amazon S3 的数据源的更广泛权限。QuickSight有关更多信息，请参阅使用 Amazon S3 数据来源运行查询。	2023 年 2 月 21 日

亚马逊的雷达图 QuickSight	您现在可以在亚马逊中创建雷达图 QuickSight。有关更多信息，请参阅在亚马逊中使用雷达图 QuickSight。	2023 年 1 月 30 日
亚马逊中表格和数据透视表的数据栏 QuickSight	现在，您可以使用数据栏在亚马逊 QuickSight的表格视觉对象中添加视觉上下文。有关更多信息，请参阅在亚马逊的表格中添加数据栏 QuickSight。	2023 年 1 月 24 日
新的问题类型：布尔值、预测和为什么	现在，您可以在 QuickSight Q 搜索栏中输入布尔值、预测和为何问题。有关更多信息，请参阅向 Amazon QuickSight Q 提问。	2022 年 11 月 29 日
QuickSight Q 的自动数据准备	Amazon QuickSight Q 现在使用 AI-enhanced 数据准备来自动创建与您的最终用户相关的主题。有关更多信息，请参阅使用 Amazon QuickSight Q 主题。	2022 年 11 月 29 日
Pixel 完美报道	您现在可以在亚马逊 QuickSight创建、安排和共享高度格式化的多页报告。有关更多信息，请参阅在亚马逊上使用像素完美报告 QuickSight。	2022 年 11 月 28 日

为匿名（未注册）用户嵌入 Q 搜索栏	现在，您可以为匿名（未注册）用户嵌入 QuickSight Q 搜索栏。有关更多信息，请参阅为匿名（未注册）用户https://docs.amazonaws.cn/quicksight/latest/user/embedded-analytics-q-search-bar-for-anonymous-users嵌入 Amazon QuickSight Q 搜索栏。	2022 年 11 月 19 日
资产管理	现在，您可以在一个统一视图中管理您的亚马逊 QuickSight 账户中的所有资产。有关更多信息，请参阅亚马逊QuickSight资产管理。	2022 年 11 月 19 日
文本框	现在，您可以使用亚马逊QuickSight的文本框添加静态和动态文本内容。有关更多信息，请参阅使用文本框。	2022 年 11 月 18 日
小倍数	您现在可以在折线图、条形图和饼图视觉对象中创建小倍数。有关更多信息，请参阅使用小倍数。	2022 年 11 月 18 日
在 QuickSight 数据集中设置保留值	现在，您可以设置预留值来确定亚马逊中数据集的全选值的值 QuickSight。有关更多信息，请参阅在亚马逊中设置参数 QuickSight。	2022 年 11 月 18 日

在亚马逊中以 IAM 角色运行查询 QuickSight	您现在可以对连接至 Athena 的数据来源使用精细的访问策略，而不是更广泛的权限，从而提高数据安全性。有关更多信息，请参阅在亚马逊中以 IAM 角色运行查询 QuickSight。	2022 年 11 月 18 日
将亚马逊 QuickSight Q 的答案固定到你的插接板	现在，您可以从 Q 中固定视觉对象，以便轻松访问常见问题。有关更多信息，请参阅在 Amazon QuickSight Q 中固定视觉效果。	2022 年 11 月 18 日
地理空间地图视觉对象上的标记集群	您现在可以使用标记集群提高地图上共位点的可读性。有关更多信息，请参阅中的地理空间点地图上的标记聚类。QuickSight	2022 年 11 月 18 日
折线图自定义	您现在可以为折线图视觉对象添加自定义设置，以强调您希望读者关注的内容：颜色、线条样式和标记。有关更多信息，请参阅中的折线图上的折线图和标记样式 QuickSight。	2022 年 11 月 18 日
将亚马逊 QuickSight 账户连接到 Databricks	您现在可以使用亚马逊 QuickSight 连接到上的 Databricks 了。 Amazon有关更多信息，请参阅中的使用 Databricks。 QuickSight	2022 年 11 月 18 日

账户终止保护	现在，您可以使用账户终止保护来防止他人意外或恶意删除 QuickSight 用户帐户。有关更多信息，请参阅删除您的亚马逊 QuickSight 订阅并关闭您的账户。	2022 年 11 月 18 日
10 亿行 SPICE 数据集	亚马逊 QuickSight 现在支持包含多达 10 亿 (1,000,000) 行或 1 太字节 (TB) 数据的 SPICE 数据集。有关更多信息，请参阅用于导入数据的 SPICE 限额。	2022 年 11 月 18 日
监控亚马逊的 SPICE 消费指标 CloudWatch	您现在可以在亚马逊上监控您 QuickSight 账户的 SPICE 消费指标 CloudWatch。有关更多信息，请参阅 Aggregate SPICE metrics。	2022 年 11 月 8 日
Amazon KMS 用于在亚马逊中加密您的 SPICE 数据集 QuickSight	现在，您可以使用存储在 Amazon KMS中的密钥对 SPICE 数据集进行加密。这为您提供了审计数据访问权限和满足监管安全要求的工具。有关更多信息，请参阅密钥管理。	2022 年 10 月 27 日

将包含行级别安全性（RLS）的数据集添加到 Q 主题	QuickSight Q 现在支持使用行级安全 (RLS) 和基于用户的规则的访问受限数据集的问题。读者现在可以就包含受限访问数据集的主题提问，并根据作者在 RLS 设置中定义的访问控制规则立即获得正确且相关的答案。有关更多信息，请参阅将具有行级别安全性（RLS）的数据集添加到主题。	2022 年 10 月 10 日
在亚马逊中使用 Amazon Secrets Manager 密钥代替数据库凭证 QuickSight	亚马逊 QuickSight 管理员可以授予他们在其中创建的密钥的 QuickSight 只读访问权限 Amazon Secrets Manager。在使用 QuickSight API 创建和编辑数据源时，可以使用这些机密来代替数据库凭证。有关更多信息，请参阅在 Amazon 中使用 Amazon Secrets Manager 密钥代替数据库凭证 QuickSight。	2022 年 10 月 6 日
视觉对象嵌入	现在，您可以使用 “一键下单” 嵌入代码或使用亚马逊 QuickSight API 嵌入视觉效果。有关更多信息，请参阅使用亚马逊 QuickSight API https://docs.amazonaws.cn/quicksight/latest/user/embedding-visuals 嵌入视觉效果。	2022 年 8 月 25 日

撤销和重做 Q 答案中的更改	您现在可以通过选择 Q 搜索栏中的撤销或重做箭头来撤销或重做您对 Q 答案所做的任何更改。有关更多信息，请参阅使用 Q 提问的步骤六。	2022 年 8 月 22 日
登录体验的更新	登录体验 QuickSight 已更新。有关如何登录的更多信息，请参阅登录到QuickSight。	2022 年 7 月 21 日
书签	您现在可以为控制面板视图添加书签。有关更多信息，请参阅为控制面板视图添加书签。	2022 年 7 月 21 日
底图	在中创建地图视觉对象时 QuickSight，您现在可以更改地图基础。有关更多信息，请参阅更改底图。	2022 年 7 月 21 日
Q 更新	在获取 QuickSight Q 插件之前，你现在可以免费试用 Q 了。有关更多信息，请参阅 Try QuickSight ing Q 。	2022 年 7 月 7 日
筛选条件和参数中的滚动日期	您现在可以在分析中针对设置日期范围筛选条件和相对日期参数设置滚动日期。有关更多信息，请参阅在分析中创建日期范围筛选条件和设置参数。	2022 年 7 月 5 日

计算更新	您现在可以在中创建关卡感知计算。 QuickSight您可以使用级别感知计算-聚合 () LAC-A 函数指定在哪个级别对计算进行分组。您还可以使用级别感知计算-window (LAC-W) 函数（以前称为级别感知聚合）指定窗口或分区来计算计算。有关更多信息，请参阅使用级别感知计算。	2022 年 7 月 5 日
允许的域	开发人员现在可以在运行时使用 `GenerateEmbedUrlForAnonymousUser` 或 `GenerateEmbedUrlForRegisteredUser` API 调用的 `AllowedDomains` 参数将域添加到允许列表中。有关更多信息，请参阅允许在运行时使用 QuickSight API 列出域名。	2022 年 7 月 5 日
账户预置	您现在可以使用亚马逊 QuickSight API 注册亚马逊 QuickSight 账户。有关更多信息，请参阅 CreateAccountSubscription。	2022 年 7 月 5 日
使用亚马逊监控数据 CloudWatch	您现在可以在亚马逊上监控亚马逊 QuickSight 控制面板、视觉对象和数据集摄取量的指标， CloudWatch 为读者提供一致、高性能和不间断的使用体验。 QuickSight有关更多信息，请参阅监控亚马逊中的数据 QuickSight。	2022 年 6 月 22 日

预测边界	作者现在可以为预测值设置最小值和最大值。有关更多信息，请参阅预测和创建假设情景。	2022 年 6 月 16 日
表格和数据透视表增强功能	作者和读者现在可以调整表格或数据透视表视觉对象的行和列大小。有关更多信息，请参阅调整表格和数据透视表中行和列的大小。	2022 年 6 月 14 日
隐藏数据透视表中的字段	您现在可以隐藏数据透视表视觉对象中的字段。有关更多信息，请参阅显示或隐藏数据透视表中的列。	2022 年 6 月 14 日
针对 Q 的 ML 洞察和预测	读者现在可以查看关键数据洞察并在 Q 答案中添加预测。有关更多信息，请参阅使用 QuickSight Q 提问。	2022 年 6 月 2 日
新增内容 QuickSight	要了解新增内容 QuickSight，请参阅 “新增内容” 页面。“新增内容” 帖子简要概述了所有发布的QuickSight 功能公告。	2022 年 6 月 1 日
折线图更新	QuickSight 现在支持折线图的 10,000 个数据点。有关更多信息，请参阅使用折线图。	2022 年 5 月 22 日
一键式公共嵌入	您现在可以通过一键式静态嵌入代码在公有应用程序中为互联网上的任何人嵌入控制面板。有关更多信息，请参阅使用一键嵌入代码启用对控制面板的公共访问权限。	2022 年 5 月 18 日

创建和管理组	您现在可以在 QuickSight 控制台中创建和管理群组。有关更多信息，请参阅在亚马逊中创建和管理群组 QuickSight。	2022 年 3 月 21 日
用于直接查询的自动刷新控件	在中 QuickSight，筛选器控件现在每 24 小时刷新一次，便于直接查询。有关更多信息，请参阅刷新数据。	2022 年 3 月 8 日
更新数据集中的文件	您现在可以更新数据集中的文件以获取这些文件的最新版本。有关更多信息，请参阅更新数据集中的文件。	2022 年 1 月 27 日
标题和副标题的富文本格式	QuickSight 现在为标题和字幕提供富文本格式，并能够在标题中添加超链接和参数。有关更多信息，请参阅设置视觉对象标题和子标题的格式。	2022 年 1 月 27 日
比较和累积 date/time 计算	中现在支持比较和累积期间函数，例如同比和年初至今。QuickSight有关更多信息，请参阅中的添加比较和累积 date/time 计算QuickSight。	2022 年 1 月 27 日
共享控制面板	现在，您可以选择授予您 QuickSight 账户中的所有人访问控制面板的权限。您还可以与有权访问控制面板的任何人共享该控制面板的链接。有关更多信息，请参阅共享控制面板。	2021 年 11 月 23 日

自定义电子邮件报告模板	现在，您可以自定义控制面板电子邮件报告的显示方式和行为方式，以供QuickSight 账户用户使用。有关更多信息，请参阅自定义电子邮件报告模板。	2021 年 11 月 23 日
一键式企业嵌入	您现在可以通过一键式静态嵌入代码在内部应用程序中为注册用户嵌入控制面板。有关更多信息，请参阅使用一键式嵌入代码为注册用户嵌入控制面板。	2021 年 11 月 23 日
新数据来源	QuickSight 现在支持连接到 Exasol 数据源。有关更多信息，请参阅支持的数据来源。	2021 年 11 月 22 日
数据集版本控制	QuickSight 现在支持数据集版本控制。有关更多信息，请参阅将数据集恢复到先前发布的版本。	2021 年 11 月 22 日
将具有 RLS 的数据集添加到 Q 主题	QuickSight Q 主题现在支持具有行级安全 (RLS) 的数据集。有关更多信息，请参阅将具有 RLS 的数据集添加到 Q 主题。	2021 年 11 月 19 日
工作表更改性能操作	QuickSight 现在仅在需要时在切换工作表时刷新视觉效果。有关更多信息，请参阅刷新视觉对象。	2021 年 11 月 12 日
逐步刷新数据集 SQL-based	在 QuickSight 企业版中，您现在可以在回顾的时间窗口内逐步刷新 SQL-basedSPICE数据集。有关更多信息，请参阅刷新数据。	2021 年 10 月 25 日

嵌入 Q 搜索栏	现在，您可以将 Q 搜索栏嵌入到应用程序中，供的注册用户使用QuickSight。有关更多信息，请参阅为注册用户嵌入 QuickSight Q 搜索栏。	2021 年 10 月 22 日
针对联合用户的电子邮件同步功能	在企业版中， QuickSight 管理员现在可以通过身份提供商 (IdP) 向 QuickSight进行配置时限制新用户使用个人电子邮件地址。有关更多信息，请参阅为联合用户配置电子邮件同步功能。	2021 年 10 月 22 日
向数据集添加 RLS 标签	现在，您可以在应用行级安全 (RLS) QuickSight 时向中的数据集添加基于标签的规则。有关更多信息，请参阅为匿名用户嵌入控制面板时，使用采用基于标签的规则的行级别安全性（RLS）限制对数据集的访问。	2021 年 10 月 19 日
IP 限制	现在，您可以将对组织 QuickSight 帐户的访问权限限制为预定义的 Internet 协议 (IP) 范围列表。有关更多信息，请参阅在亚马逊开启互联网协议 (IP) 限制 QuickSight。	2021 年 10 月 18 日
表格和数据透视表的新样式选项	您现在可以自定义表格和数据透视表的外观。有关更多信息，请参阅设置表格和数据透视表的格式。	2021 年 10 月 12 日

导入数据的新 SPICE 限额	在 QuickSight 企业版中，您现在可以将多达 5 亿行导入到 SPICE数据集中。有关更多信息，请参阅数据来源限额。	2021 年 10 月 12 日
表中的链接和图像	您现在可以添加指向表格的链接。您也可以将链接呈现为表中的图像。有关更多信息，请参阅中的字段样式。	2021 年 10 月 12 日
自定义日期格式	您现在可以在筛选条件和参数控件中自定义日期的格式。有关更多信息，请参阅自定义日期格式。	2021 年 10 月 8 日
QuickSight q	现在，您可以在 Q 栏中提出有关数据的问题，并以视觉对象的形式获得答案。有关更多信息，请参阅使用 QuickSight q 。	2021 年 9 月 24 日
新地理空间区域	QuickSight 现在支持为印度创建地理空间图表。有关创建地理空间图的更多信息，请参阅使用地理空间图（地图）。	2021 年 9 月 22 日
Free-form 布局	您现在可以使用精确的坐标将视觉对象放置在控制面板的任何位置。有关更多信息，请参阅自定义控制面板和视觉对象。	2021 年 9 月 22 日
将 IAM 角色传递给 QuickSight	您现在可以将 IAM 角色传递给 QuickSight。有关更多信息，请参阅 QuickSight 与 IAM 一起使用。	2021 年 9 月 15 日

根据现有数据集创建数据集	您现在可以根据现有数据集创建数据集。有关更多信息，请参阅使用现有数据集创建数据集。	2021 年 9 月 15 日
更新的 Amazon 管理策略	QuickSight 更新了现有的 Amazon 托管策略。有关更多信息，请参阅亚马逊对 Amazon 托管政策的 QuickSight 更新。	2021 年 9 月 8 日
新的 Amazon 托管策略	QuickSight 添加了新的 Amazon 托管策略。有关更多信息，请参阅亚马逊对 Amazon 托管政策的 QuickSight 更新。	2021 年 9 月 8 日
预测多个度量	您现在最多可以在同一个图表中预测三个度量。有关更多信息，请参阅预测和创建假设情景。	2021 年 8 月 30 日
共享您的控制面板视图	您现在可以共享您的控制面板视图。有关更多信息，请参阅共享控制面板。	2021 年 8 月 20 日
隐藏图表上的数据缩放	现在，您可以选择在亚马逊中显示或隐藏图表的数据缩放比例 QuickSight。有关更多信息，请参阅设置轴线和网格线的格式。	2021 年 8 月 16 日

Row-level 使用标签确保安全	现在，您可以使用带标签的行级安全 (RLS) 来指定您的（未经身份验证的）用户可以在嵌入式亚马逊 QuickSight 控制面板中看到哪些数据，具体取决于他们的身份。有关更多信息，请参阅为匿名用户嵌入控制面板时，使用带有标签的 RLS 限制对数据集的访问。	2021 年 7 月 29 日
新的嵌入式 API 操作	亚马逊 QuickSight 有以下用于嵌入分析的新 API操作：`GenerateEmbedUrlForAnonymousUser` 和`GenerateEmbedUrlForRegisteredUser` 。您仍然可以使用`GetDashboardEmbedUrl` 和 `GetSessionEmbedUrl` API 操作来嵌入仪表板和 QuickSight 控制台，但它们不包含最新的嵌入功能。有关使用新 API 操作的更多信息，请参阅嵌入概述。有关使用旧 API 操作的更多信息，请参阅使用旧 API 操作嵌入分析。	2021 年 7 月 29 日
自定义图表	现在，您可以在亚马逊的图表中隐藏排序图标和轴或字段标题 QuickSight。有关更多信息，请参阅设置轴线和网格线的格式。	2021 年 7 月 16 日

阈值警报更新	现在，您可以选择在亚马逊没有数据可供查看您的提醒规则时收到通知 QuickSight。有关更多信息，请参阅使用阈值警报。	2021 年 7 月 9 日
新图表类型：自定义视觉对象内容	现在，您可以使用自定义可视内容图表类型在QuickSight 仪表板中嵌入网页和在线视频、表单和图像。有关更多信息，请参阅中的使用自定义视觉内容 QuickSight。	2021 年 6 月 29 日
功能改进	您现在可以显示堆积条形图的总计。有关更多信息，请参阅使用条形图。	2021 年 6 月 29 日
阈值警报更新	数据集所有者现在可以在亚马逊中为数据集设置阈值警报评估时间表 QuickSight。有关更多信息，请参阅使用阈值警报。	2021 年 6 月 17 日
复制分析	您现在可以在亚马逊中复制分析 QuickSight。有关更多信息，请参阅复制分析。	2021 年 6 月 17 日
阈值警报更新	现在，您可以选择在亚马逊接收阈值提醒的频率 QuickSight。有关更多信息，请参阅使用阈值警报。	2021 年 5 月 25 日
通配符搜索	亚马逊 QuickSight 现在支持通配符搜索。有关更多信息，请参阅使用通配符搜索。	2021 年 5 月 1 日

阈值警报	亚马逊 QuickSight 现在支持在仪表板中使用KPI和Gauge视觉效果创建阈值警报。有关更多信息，请参阅使用阈值警报。	2021 年 5 月 1 日
服务控制策略	亚马逊 QuickSight 现在支持使用服务控制政策 (SCP) 来限制您组织中的个人注册的QuickSight方式。有关更多信息，请参阅使用服务控制策略限制 QuickSight 注册选项。	2021 年 4 月 26 日
参数改进	亚马逊 QuickSight 现在支持在图表和分析的标题和描述中动态显示参数值。有关更多信息，请参阅在标题和描述中使用参数。	2021 年 4 月 12 日
功能改进	QuickSight 现在支持为日期和时间范围过滤器以及日期时间参数选择时间粒度。有关更多信息，请参阅添加日期筛选条件和设置参数。	2021 年 4 月 1 日
导出到 PDF	QuickSight 现在支持在仪表板和分析中导出当前工作表的PDF。您现在可以在企业版中将 PDF 附加到电子邮件报告中。有关更多信息，请参阅以 PDF 格式导出分析或控制面板。	2021 年 4 月 1 日
对日期字段的秒数支持	QuickSight 现在支持在第二级聚合日期字段。有关更多信息，请参阅更改日期字段粒度。	2021 年 3 月 30 日

数据透视表排序改进	QuickSight 现在支持按“行和列”字段井中的字段或按列标题对数据透视表中的值进行排序。有关更多信息，请参阅对数据透视表进行排序。	2021 年 3 月 30 日
新特征	亚马逊 QuickSight 现在支持在视觉效果中自定义工具提示。有关更多信息，请参阅在视觉对象中自定义工具提示。	2021 年 3 月 16 日
功能改进	在企业版中， QuickSight 现在仅支持计算时间和度量字段的异常，并很好地计算“类别”字段中字段的精确组合。有关更多信息，请参阅添加 ML 洞察以检测异常值和关键驱动因素。	2021 年 3 月 16 日
折线图改进	亚马逊 QuickSight 现在支持使用双轴创建折线图。有关详细信息，请参阅创建双轴折线图。	2021 年 3 月 1 日
图表的新格式选项	亚马逊 QuickSight 现在支持隐藏轴线、轴标签和网格线，还支持自定义轴标签在图表中的显示方式。有关更多信息，请参阅设置轴线、轴标签和网格线的格式。	2021 年 2 月 5 日
新图表类型：桑基图	亚马逊 QuickSight 现在支持创建 Sankey 图表。有关更多信息，请参阅使用桑基图。	2021 年 2 月 5 日

字段映射改进	亚马逊 QuickSight 现在支持在分析中替换数据集时更新不匹配和缺失字段之间的字段映射。有关更多信息，请参阅替换数据集。	2021 年 2 月 5 日
数据准备增强功能	亚马逊 QuickSight 现在支持在准备或编辑数据集时将字段组织到文件夹和子文件夹中。有关更多信息，请参阅将字段整理到文件夹中。	2021 年 2 月 5 日
新特征	在企业版中， QuickSight 现在支持在探索异常时显示异常范围和多个异常。现在，折线图 QuickSight 会在检测到异常、关键驱动因素或预测机会时显示通知。有关更多信息，请参阅使用异常检测来检测 ML-powered 异常值。	2021 年 2 月 3 日
新区域：南美洲（圣保罗）	亚马逊现 QuickSight 已在南美洲（圣保罗）（sa-east-1）上市。有关更多信息，请参阅 Amazon Web Services 区域、网站、IP 地址范围和端点。	2020 年 12 月 23 日
新区域：加拿大（中部）	亚马逊现 QuickSight 已在加拿大（中部）（ca-central-1）上市。有关更多信息，请参阅 Amazon Web Services 区域、网站、IP 地址范围和端点。	2020 年 12 月 23 日

定义打开其他工作表的操作	QuickSight 现在支持导航操作，使您能够使用所包含的参数值打开其他工作表。有关更多信息，请参阅使用自定义操作进行筛选和导航。	2020 年 12 月 21 日
数据来源增强功能：Athena 联合查询	QuickSight 现在支持连接到 Athena 联邦查询。有关更多信息，请参阅使用 Amazon Athena 数据创建数据集。	2020 年 12 月 21 日
新的列表项工作表控件类型	亚马逊 QuickSight 现在支持控制面板上的单选和多选列表控制。有关更多信息，请参阅参数控件。	2020 年 12 月 18 日
表格的新格式选项	在中 QuickSight，您现在可以对表格图表中的列进行重新排序。有关详细信息，请参阅使用表作为视觉对象。	2020 年 12 月 17 日
Row-level 安全 (RLS) 现在仅支持 GRANT 选项	为了简化和简化 RLS 设置，QuickSight 不再支持在拒绝访问模式下使用 RLS。要创建新的 RLS 配置，请使用显式授予访问权限模型。当前的 RLS 数据集和拒绝访问配置应继续按预期工作。有关更多信息，请参阅使用行级别安全性（RLS）限制对数据集的访问。	2020 年 12 月 6 日

新的百分位函数	QuickSight 现在支持百分位数计算的变体，包括聚合函数`percentileCont` 和`percentileDisc` 和`OVER`函数，`percentileContOver` 以及`percentileDiscOver` 。在分析模式下，可以在计算编辑器中使用所有这些函数。有关更多信息，请参阅按类别显示的函数。	2020 年 12 月 6 日
动态查询，以及数据集编辑器的改进	QuickSight 现在，您可以通过为联接表指定唯一键来提高基于直接查询的视觉对象的性能。还有多项界面改进，例如可选自动预览、放大和缩小数据图表、联接推荐等设置。有关更多信息，请参阅联接数据。	2020 年 12 月 6 日
用于嵌入的开发人员门户	开发门户可帮助您学习如何在您的网站或应用程序中通过示例使用嵌入。有关更多信息，请参阅使用开发人员门户。	2020 年 11 月 30 日
新数据来源：亚马逊 OpenSearch	QuickSight 现在支持连接亚马逊 OpenSearch。有关更多信息，请参阅 OpenSearch 使用亚马逊 QuickSight。	2020 年 11 月 25 日
在饼图上设置指标的格式	QuickSight 现在支持在饼图上格式化指标以显示值、百分比或两者兼而有之。有关更多信息，请参阅自定义数据标签。	2020 年 11 月 25 日

表格的新格式选项	在中 QuickSight，您现在可以垂直对齐和换行表格图表中标题的文本。有关详细信息，请参阅使用表作为视觉对象。	2020 年 11 月 24 日
新图表类型：箱形图	QuickSight 现在支持使用箱形图，因此您可以可视化数据在轴上或随时间推移的分布情况。有关更多信息，请参阅箱形图。	2020 年 11 月 24 日
填充地图	QuickSight 现在支持填充地图，因此您可以对地理区域内的数据进行可视化。更多有关文件信息，请参阅填充地图。	2020 年 11 月 24 日
收藏的文件夹	在中 QuickSight，您现在可以收藏您的文件夹，以便于访问。有关更多信息，请参阅将资产整理到文件夹中。	2020 年 11 月 24 日
显示限制的更改	对于参数控制和过滤器，亚马逊 QuickSight 现在最多显示 1,000 个样本值。当数量超过该值时，您可以使用搜索框来查找值。有关更多信息，请参阅将控件与参数结合使用。	2020 年 11 月 16 日
空渲染	QuickSight 现在允许将空值更新为自定义字符串。有关更多信息，请参阅更改字段格式。	2020 年 11 月 9 日
新图表类型：瀑布图	QuickSight 现在支持使用瀑布图，因此您可以按顺序查看数据。有关更多信息，请参阅瀑布图。	2020 年 11 月 9 日

为所有人嵌入	QuickSight 企业版现在支持所有人嵌入。当您购买容量定价的会话包时，可以让访客使用嵌入式仪表板，而无需将其注册为 QuickSight 用户。有关更多信息，请参阅嵌入式分析。	2020 年 11 月 9 日
Column-level 安全	QuickSight 现在支持使用列级安全性来限制对数据集的访问。有关更多信息，请参阅列级别安全性。	2020 年 11 月 9 日
服务提供商启动了联合身份验证	QuickSight 企业版现在支持服务提供商发起的联合，因此您可以 QuickSight 使用 IAM 身份中心登录名和密码直接登录。有关更多信息，请参阅使用企业版设置服务提供商发起的联合QuickSight 。	2020 年 10 月 30 日
新图表类型：漏斗图	QuickSight 现在支持使用漏斗图，因此您可以以线性过程显示数据。有关更多信息，请参阅漏斗图。	2020 年 10 月 29 日
自定义排序	QuickSight 现在，您可以将排序选项应用于字段井外的字段。此功能适用于所有支持排序的图表。有关更多信息，请参阅描述数据。	2020 年 10 月 29 日
新区域: Amazon GovCloud (US-West)	亚马逊现已 QuickSight 在 Amazon GovCloud (US-West) (gov-west-1) 中可用。有关更多信息，请参阅 QuickSight - Amazon GovCloud （美国）。	2020 年 10 月 28 日

新数据来源：Oracle	QuickSight 现在支持连接到 Oracle。有关更多信息，请参阅支持的数据来源。	2020 年 10 月 23 日
跨数据集的筛选条件	在中 QuickSight，您现在可以创建适用于分析中多个数据集的过滤器。有关更多信息，请参阅筛选数据。	2020 年 10 月 23 日
向数据集添加字段描述	QuickSight 现在允许您向数据集添加列或字段描述。此元数据在数据集和分析中均可见，可帮助您使数据不言自明。有关更多信息，请参阅描述数据。	2020 年 10 月 23 日
分析表上的筛选条件控件	QuickSight 现在提供了一个过滤器控件，您只需单击一下即可将其添加到分析中。您可以将筛选条件放在控制面板视觉对象旁边，然后调整大小使其适应。有关更多信息，请参阅使用筛选条件控件。	2020 年 10 月 5 日
新数据来源：Amazon Timestream	QuickSight 现在支持亚马逊时间流作为数据源。有关更多信息，请参阅使用 Amazon Timestream 数据。 QuickSight	2020 年 10 月 1 日
导出到 Excel	QuickSight 现在支持将数据从数据透视表和表格图表导出为微软 Excel (.xslx) 格式。有关更多信息，请参阅导出数据。	2020 年 9 月 14 日
复制工作表	QuickSight 现在支持复制表单。有关更多信息，请参阅在QuickSight分析中使用多个工作表。	2020 年 9 月 14 日

自定义总计和小计标签	在中 QuickSight，您现在可以添加自定义文本以显示在数据透视表和表格图表的总数和小计旁边。有关更多信息，请参阅中的表格和数据透视表格式选项QuickSight。	2020 年 9 月 14 日
跳过行的详细信息	当您将数据导入时 QuickSight，现在可以获得更好的错误消息和逐行信息，说明在向导入期间导致行被跳过的原因。SPICE有关更多信息，请参阅被跳过的行问题排查。	2020 年 9 月 12 日
多值列表的新配置选项	QuickSight 现在支持配置选项，使多值列表在开始时不选择任何值。有关更多信息，请参阅在亚马逊中设置参数QuickSight。	2020 年 9 月 11 日
参考线	QuickSight 现在支持在条形图、折线图和组合图中使用参考线。有关更多信息，请参阅参考线。	2020 年 9 月 3 日
新的表计算	QuickSight 现在支持`lastValue` 在分析中使用窗口函数`firstValue` 。有关更多信息，请参阅表计算。	2020 年 8 月 25 日
多值默认参数	QuickSight 现在支持多值参数的动态默认值。有关更多信息，请参阅中的创建参数默认值 QuickSight。	2020 年 8 月 25 日

用户的最后活动状态	QuickSight 管理员现在可以看到人们上次访问的日期和时间 QuickSight。有关更多信息，请参阅查看用户详细信息。	2020 年 8 月 25 日
加入 SQL 查询、表和文件	QuickSight 现在支持在与其他查询、表和文件联接时使用自定义 SQL 查询。有关更多信息，请参阅联接数据。	2020 年 8 月 25 日
计算表达式编辑器	增强版编辑器增加了易用性功能，可帮助您更轻松地在中创建计算表达式。 QuickSight您可以通过全新的全屏编辑器直接从菜单中添加函数和值。有关更多信息，请参阅在分析中添加计算字段。	2020 年 8 月 25 日
个人和共享文件夹	QuickSight 企业版现在提供个人和共享文件夹，使您可以更轻松地发现、整理、共享和浏览可用资产。有关更多信息，请参阅将 QuickSight 资源整理到文件夹中。	2020 年 8 月 5 日
QuickSight 支持多租户	在企业版中， QuickSight 现在提供了额外的安全层以支持多租户。通过在命名空间中创建用户和群组，您可以将他们与其他QuickSight 命名空间中的用户和群组隔离开来。有关更多信息，请参阅使用独立命名空间支持多租户。	2020 年 7 月 23 日

嵌入 QuickSight 控制台	在 QuickSight 企业版中，您现在可以在自己的自定义品牌创作门户中提供 QuickSight 控制台的完整仪表板创作体验。有关更多信息，请参阅嵌入 QuickSight 控制台。	2020 年 7 月 23 日
包含 2,000 列的数据集	QuickSight 现在支持最多 2,000 列的数据集。有关更多信息，请参阅数据来源限制。	2020 年 7 月 23 日
自定义权限	在 QuickSight 企业版中，您现在可以创建自定义角色来限制个人使用 QuickSight控制台中的特定功能，例如控制谁可以管理数据源和数据集，或者谁可以管理或订阅电子邮件报告。有关更多信息，请参阅自定义 QuickSight 控制台访问权限。	2020 年 7 月 23 日
自定义控制台	在 QuickSight 企业版中，您现在可以选择显示还是隐藏 QuickSight 启动示例和视频。您还可以创建和指定默认主题，为您的QuickSight 主机体验添加品牌。有关更多信息，请参阅自定义 QuickSight 控制台。	2020 年 7 月 23 日
更大的 SPICE 数据集	QuickSight 企业版现在支持最多 2.5 亿 (2.5 亿) 行或 500 GB SPICE 的数据集。有关更多信息，请参阅数据来源限制。	2020 年 7 月 9 日

显示宽度设置	在中 QuickSight，您现在可以为分析和仪表板选择响应式和固定布局。您也可以在菜单栏暂时更改当前视图。有关更多信息，请参阅显示设置。	2020 年 7 月 9 日
数据刷新通知	QuickSight 现在支持在数据刷新失败时发送电子邮件通知数据SPICE集所有者。有关更多信息，请参阅刷新数据。	2020 年 7 月 9 日
热图和树形图的颜色设置	现在，您可以在中为热图和树形图自定义渐变颜色Quick Sight。有关更多信息，请参阅更改热图和树形图的颜色。	2020 年 7 月 9 日
字体选择	您现在可以使用字体自定义您的主题。从支持的精选字体中进行选择 QuickSight。有关更多信息，请参阅中的使用主题 QuickSight。	2020 年 7 月 8 日
Amazon Lake Formation	如果您使用 QuickSight 企业版查询 Amazon Athena，则可以通过使用 Amazon Lake Formation 控制 Athena 的权限来简化数据访问管理。有关更多信息，请参阅通过Amazon Lake Formation授权连接。	2020 年 6 月 29 日
新图表类型	QuickSight 现在支持使用直方图，因此您可以显示数据中值的分布。有关更多信息，请参阅直方图。	2020 年 6 月 12 日

仪表盘图表更新	现在，可以在 QuickSight 中为量规图添加条件格式。有关更多信息，请参阅向视觉对象添加条件格式。	2020 年 6 月 12 日
五种新语言	QuickSight 现在支持丹麦语、荷兰语、芬兰语、挪威语和瑞典语。这些语言是对 QuickSight 目前支持的 15 种语言的扩充。有关更多信息，请参阅在亚马逊中选择一种语言 QuickSight。	2020 年 6 月 12 日
新区域：孟买	亚马逊现 QuickSight 已在亚太地区（孟买）（ap-south-1）上市。有关更多信息，请参阅 Amazon Web Services 区域、网站、IP 地址范围和端点。	2020 年 6 月 3 日
新 SQL 编辑器	QuickSight 增强了用于通过 SQL 查询创建数据集的 SQL 编辑器。新的 SQL 编辑器支持语法突出显示、基本语法自动完成、自动缩进和行号等功能。此外，可以使用新的 Schema Explorer 以交互方式浏览架构、表、字段和数据类型。有关更多信息，请参阅使用 SQL 查询。	2020 年 5 月 20 日

亚马逊 SageMaker AI 集成现已正式推出	SageMaker AI 与 AI 的整合在 2019 年 re Amazon : Invent 之前已在预览版中 QuickSigh t 推出。现在，此功能通常适用于支持 Amazon Web Services 区域 的所有功能 QuickSight。亚马逊 QuickSigh t 和 SageMaker 人工智能共同使客户能够更快、更轻松、更经济地利用其机器学习模型进行可视化和预测。有关更多信息，请参阅亚马逊与的 QuickSight 集成 SageMaker。	2020 年 5 月 19 日
更新了 Presto 数据来源	您现在可以使用未经身份验证的私有 Presto 作为数据来源。有关更多信息，请参阅使用 presto 创建数据来源。	2020 年 5 月 18 日
重写亚马逊 QuickSight VPC 连接部分	根据您的反馈，我们完全重写了本文档，以更好地解释如何使用 Amazon VPC 和。QuickSight它包含示例和 Amazon CLI 命令，可帮助您建立从亚马逊 QuickSight 到数据源的路径，即使您使用本地资源也是如此。有关更多信息，请参阅 QuickSight VPC 连接。	2020 年 5 月 18 日
使用对数标度和 QuickSight	现在，您可以使用对数刻度设置视觉对象的格式。有关详细信息，请参阅更改视觉对象标度。	2020 年 5 月 1 日

QuickSight 异常检测洞察的严重性级别	现在，您可以选择在见解小部件中显示的异常的严重性级别。有关更多信息，请参阅使用异常检测。	2020 年 4 月 17 日
QuickSight 添加新的视觉类型	新的视觉对象类型（堆叠面积折线图）与面积图类似，但堆叠值表示每个值对整体有贡献的关系。使用堆叠面积图，您可以显示随时间推移的累积总计，同时按所选类别显示细分。有关更多信息，请参阅折线图。	2020 年 4 月 17 日
QuickSight 通过添加菜单来激活图例以快速访问功能	QuickSight 现在支持点击图例项目来快速访问筛选、钻取、图表颜色以及筛选和 URL 的自定义操作等功能。有关更多信息，请参阅中的聚焦可视元素和自定义操作 QuickSight。	2020 年 4 月 17 日
中对视觉控件的改进 QuickSight	现在，视觉对象菜单可以浮在视觉对象的右上角，同时可在视觉对象的边界内外移动。此外，您还可以使视觉对象变小并拥有更多视觉对象，多达 36 个。对于较小的视觉对象，新的视觉对象控件具有更多用于查看图表和见解的区域。要查看新菜单，请选择其中一个视觉对象。有关更多信息，请参阅使用视觉对象。	2020 年 4 月 17 日

QuickSight 添加级联过滤器	现在，您可以通过将级联筛选条件添加到分析和控制面板中的自定义操作来创建级联筛选条件。每个自定义筛选条件操作都可以针对同一工作表中的一个或多个视觉对象，从而创建级联筛选条件效果。有关更多信息，请参阅中的自定义操作 QuickSight。	2020 年 4 月 2 日
亚马逊提供模组操作 QuickSight	现在，您可以使用取模运算，查找将一个数字除以另一个数字后的余数。有关更多信息，请参阅 mod。	2020 年 3 月 8 日
亚马逊 QuickSight 叙事中的图片	现在，您可以从 URL 插入图像，以便作为叙述的一部分进行渲染。图像可以调整大小，有条件地显示在 IF 块中，还可以与 URL 功能进行超链接。有关详细信息，请参阅表达式编辑器屏幕和菜单。	2020 年 3 月 8 日
亚马逊 QuickSight 增加了最小和最长日期	现在，您可以在表和数据透视表中使用最小和最大日期聚合。有关更多信息，请参阅 max 和 min。	2020 年 3 月 8 日
现在，您可以自定义最小增量值以增强 QuickSight ML-powered 异常检测	现在，您可以控制 QuickSight 用于检测异常（也称为异常值）的最小增量值。您可以在配置或探索异常时更改此设置。有关更多信息，请参阅使用异常检测来检测 ML-powered 异常值。	2020 年 2 月 4 日

QuickSight 叙事表达式编辑器的改进	QuickSight 现在为编辑叙事表达提供了更宽敞的界面。现在，界面可在您保存任何更改之前，在所评估叙述的预览中提供即时反馈。此外，叙述现在支持在自定义叙述中添加静态和动态 URL，用于提供搜索、应用程序、其他控制面板以及相同控制面板中的其他工作表等等的链接。有关更多信息，请参阅使用自动叙述。	2020 年 2 月 4 日
SageMaker AI 集成现已推出更多功能 Amazon Web Services 区域	将 SageMaker AI 与集成的公共预览版 QuickSight 现已在支持的所有 Amazon 区域中提供 QuickSight。有关更多信息，请参阅亚马逊与的 QuickSight 集成 SageMaker。	2020 年 1 月 10 日
QuickSight 现在允许您选择亚马逊 Athena 工作组	通过选择 Athena 工作组，您可以更好地管理 Athena 数据集。使用此选项，您还可以将 Athena 成本分配给QuickSight 正在使用的工作组，以便更好地报告成本。有关更多信息，请参阅使用 Amazon Athena 创建数据集。	2019 年 12 月 10 日
presto 支持私有 VPC QuickSight	现在，Presto 可以使用 VPC 连接。有关更多信息，请参阅 VPC 支持的数据来源。	2019 年 12 月 10 日

中的新数学函数 QuickSight	亚马逊 QuickSight 现在支持以 10 为底的对数 (log)、自然对数 (ln)、绝对值 ()、平方根 (abssqrt) 和自然对数 e 的底数提高到 () 的函数。exp有关更多信息，请参阅函数和运算符。	2019 年 12 月 10 日
中的新 LAA 函数 QuickSight	现在，您可以使用 rank、denseRank 和 percentileRank 进行级别感知聚合。有关更多信息，请参阅使用级别感知聚合。	2019 年 12 月 10 日
将 SageMaker AI ML 模型集成到您的 QuickSight 分析和仪表板中	在此公开预览版中，QuickSight 启动了集成在 SageMaker AI 中创建和训练的机器学习 (ML) 模型的功能。借助这一新功能，您可以更轻松地通过 ML 预测来补充业务数据。您可以将数据科学家预构建的推断和预测添加到您的分析师控制面板，然后开始进行协作和决策。有关更多信息，请参阅亚马逊与的 QuickSight 集成 SageMaker。	2019 年 11 月 26 日

中视觉效果的新格式选项 QuickSight	亚马逊为视觉和视觉标题 QuickSight 推出了更多格式，包括从超小到超大的字体大小。在关键绩效指标 (KPI) 中，您可以设置主值和比较值的字体大小。在数据透视表和表格中，您可以看到表格标题、单元格、总计和小计的字体大小。现在，您的视觉对象渲染效果会更好，即使大小较小且图表之间的填充较少也是如此。对于组合图，您现在可以将条形和折线图同步到单个轴中。Y-axes 有关更多信息，请参阅设置视觉对象格式。	2019 年 11 月 23 日
QuickSight 支持中的now功能 SPICE	有关更多信息，请参阅 now。	2019 年 11 月 22 日
QuickSight 现在支持秒速输入 SPICE	SPICE 数据集现在支持秒数。日期时间字段不再被截断至分钟数。现在，您可以在日期函数中对 period 参数使用 SS 选项，这些函数包括 addDateTime 、dateDiff、extract 和 truncDate 。有关更多信息，请参阅日期函数。	2019 年 11 月 22 日
QuickSight 现在有主题了	现在，您可以创建主题集合，并将主题应用于分析及其所有控制面板。有关更多信息，请参阅中的使用主题 QuickSight。	2019 年 11 月 22 日

新 QuickSight 的 API 操作	亚马逊 QuickSight 推出新的 API 操作，以编程方式管理您的数据、仪表板以及与 Amazon Identity and Access Management (IAM) 相关的精细访问控制功能。通过新的数据 API 操作，您可以通过编程方式创建、更新和删除 Amazon Quick Sight 数据源和数据集。您还可以通过 API 操作管理 SPICE 数据集的数据刷新。亚马逊 QuickSight 还推出了模板，用于存储仪表板所需的可视配置和数据架构。您可以跨账户传输模板，也可以使用它们来实例化具有相同视觉呈现但数据不同的控制面板。有关更多信息，请参阅亚马逊 QuickSight API 参考。	2019 年 11 月 22 日
QuickSight 现在支持表、数据透视表和关键绩效指标 (KPI) 的条件格式。	对于表格和数据透视表，您可以为字段或受支持的聚合设置多个条件，以及要应用于目标单元格的多个格式选项。对于 KPI，您可以根据应用于数据集中任何维度的条件来设置主值格式。现在，受支持的条件格式设置选项有文本颜色、背景颜色，还可以放置受支持的图标。您可以使用所提供的图标集中的图标，也可以使用 Unicode 图标。有关更多信息，请参阅向视觉对象添加条件格式。	2019 年 11 月 18 日

查看您的亚马逊 QuickSight 数据SPICE集的摄取历史记录	您现在可以在亚马逊 QuickSight中查看SPICE数据集的摄取历史记录。您可以查看最近的提取的开始时间、所花的时间及其状态等信息。有关更多信息，请参阅查看 SPICE 提取历史记录。	2019 年 11 月 7 日
使用亚马逊 QuickSight 操作将您自己的功能添加到视觉效果中	亚马逊 QuickSight 允许您通过创建自己的自定义操作来筛选或打开 URL 来添加视觉对象的基本功能。有关更多信息，请参阅亚马逊中的自定义操作 QuickSight。	2019 年 11 月 7 日
亚马逊 QuickSight 现在支持动态表格标题	您现在可以在工作表标题中使用参数，以向读者更清楚地显示控制面板上下文。有关更多信息，请参阅设置视觉对象格式。	2019 年 11 月 6 日
使用亚马逊 QuickSight 加入来自多个数据源的数据	亚马逊 QuickSight 现在支持创建连接多个数据源的数据集。有关更多信息，请参阅联接数据。	2019 年 11 月 5 日
亚马逊 QuickSight 移动 iOS 更新和新的 Android 应用程序	从数据中即时获取见解。下载更新的 iOS 应用程序或新的 Android 应用程序。您可以浏览和收藏控制面板并与之交互，以及使用钻取和筛选器浏览数据。您可以通过使用预测来提前应对。数据中发生意外变化时，您可以收到电子邮件提醒，并可以与同事共享这些见解。有关更多信息，请参阅亚马逊 QuickSight 手机。	2019 年 11 月 5 日

亚马逊 QuickSight 支持打印	现在，您可以打印控制面板或分析。有关更多信息，请参阅打印。	2019 年 10 月 17 日
亚马逊 QuickSight 支持新的 Amazon Web Services 区域	亚马逊 QuickSight 现已在亚太地区（首尔）（ap-northeast-2）上市。有关更多信息，请参阅 Amazon Web Services 区域、网站、IP 地址范围和端点。	2019 年 10 月 17 日
亚马逊 QuickSight 现在支持视觉级别格式	现在，您从字段井中应用的任何格式仅应用于选定的视觉对象。有关更多信息，请参阅设置视觉对象格式。	2019 年 10 月 17 日
转置表	在表视觉对象中，您现在可以转置列和行。有关更多信息，请参阅表。	2019 年 10 月 10 日
共享数据来源	与其他用户和组共享数据来源。有关更多信息，请参阅共享数据来源。	2019 年 10 月 10 日
SPICE 增强功能	SPICE 控制面板现在支持对维度应用新的通配符筛选条件。现在，您可以使用任何可用的通配符筛选器筛选数据：“包含”、“开头为”、“结尾为”、“等于”。此外，SPICE 控制面板现在还支持新的字符串函数（`toString` 和 `parseDecimal` ）以及两个新的日期函数（`parseDate` 和 `formatDate` ）。有关更多信息，请参阅计算字段。	2019 年 10 月 10 日

新的控制面板发布选项	利用控制面板的更多发布选项控制您的用户体验。这些选项包括切换筛选器窗格、工具提示up/down、钻取等功能。有关更多信息，请参阅发布控制面板。	2019 年 10 月 10 日
新的 median 函数	亚马逊 QuickSight 支持将中位数作为新的聚合。有关更多信息，请参阅 median。	2019 年 10 月 10 日
新的筛选功能	亚马逊 QuickSight 现在支持其他相对日期筛选选项。有关更多信息，请参阅日期筛选条件。	2019 年 10 月 10 日
字段的新聚合	现在，您可以在字段井、筛选器和 ML Insights 中使用第 n 百分位数、中值、标准差和方差。有关更多信息，请参阅字段聚合。	2019 年 10 月 10 日
上下文筛选	现在，您可以使用以下通配符比较类型筛选文本：“包含”、“不包含”，“开头为”和“结尾为”。有关更多信息，请参阅文本筛选条件。	2019 年 10 月 10 日
在 SPICE 中使用幂运算符 (^)	QuickSight 现在支持在SPICE数据集上使用乘法运算符 (^)。您可以将幂运算符与任何数值字段和任何有效指数一起使用。例如，“revenue ^ 0.5 ”计算收入字段的的平方根。有关更多信息，请参阅算术和比较运算符。	2019 年 9 月 11 日

在 SPICE 中使用字符串函数	现在，您可以在基于 SPICE 数据集的分析中对计算字段使用字符串函数。有关更多信息，请参阅按类别显示的函数。	2019 年 9 月 11 日
使用级别感知聚合控制计算	QuickSight 现在支持关卡感知聚合计算。利用此功能，您可以在显示中发生聚合之前，在预筛选器和预聚合级别执行聚合。这有助于您探索比以往更高级的查询构建策略。有关更多信息，请参阅Level-aware 聚合。	2019 年 9 月 11 日
对异常进行排序	现在，您可以选择如何在洞察小部件和异常探索页面中对异常进行排序。选择如何设定异常的优先级可帮助您识别对您来说最重要的异常。有关更多信息，请参阅使用 ML-powered 异常检测。	2019 年 9 月 11 日
将 1 亿行放入 SPICE 数据集中	我们将 SPICE 数据集限制从 25GB 更改为 1 亿行（对于企业版）和 2500 万行（对于标准版）。有关更多信息，请参阅 SPICE 数据来源限制。	2019 年 9 月 11 日
重命名您的控制面板，保留您的设置	亚马逊 QuickSight 现在支持在原地重命名您已发布的控制面板。您可以更改名称，并保留您的设置和订阅者。有关更多信息，请参阅发布控制面板。	2019 年 9 月 6 日

新的视觉对象类型：文字云	亚马逊 QuickSight 支持基于数据集中任何维度的不同聚合的词云视觉效果。您可以向下钻取、专注于特定数据点，并将特定颜色应用于文字云上的数据点。有关更多信息，请参阅文字云。	2019 年 9 月 5 日
筛选出最后 n 个时段	亚马逊 QuickSight 允许您从时间范围（之后）筛选条件中排除特定数量和类型的时间段。有关更多信息，请参阅添加日期筛选条件。	2019 年 9 月 5 日
亚马逊标记收藏夹 QuickSight 的新功能	标记您喜爱的控制面板和分析，以便能快速回到它们。有关更多信息，请参阅使用起 QuickSight 始页。	2019 年 9 月 5 日
亚马逊 QuickSight 企业版增加了异常警报	您的读者可以自己订阅仪表板上的异常警报，以通过电子邮件获得最新的 ML-powered 异常检测和贡献分析。有关更多信息，请参阅使用数据控制面板。	2019 年 9 月 5 日
QuickSight 为图表添加自定义颜色。	使用 QuickSight 增强的颜色选择器，您可以为支持颜色自定义的图表选择自定义颜色。增强的颜色选取器还会保存八种最近使用的自定义颜色，便于跨多个图表进行选择。有关更多信息，请参阅更改视觉对象的颜色。	2019 年 8 月 1 日

用较少的数据检测异常	在亚马逊 QuickSight 企业版中，我们将训练异常检测所需的最低数据点降低到了 15 个。有关更多信息，请参阅使用机器学习见解的数据集要求QuickSight。	2019 年 8 月 1 日
亚马逊 QuickSight 支持新的 Amazon Web Services 区域	亚马逊 QuickSight 在欧洲（伦敦）和欧洲（法兰克福）上市。此外，您现在可以在亚马逊 Amazon Web Services 区域支持的任何地方连接到Active Directory QuickSight，但亚太地区（新加坡）和亚太地区（悉尼）除外。有关更多信息，请参阅 Amazon Web Services 区域 和 IP 地址范围。	2019 年 8 月 1 日
为 Active Directory 嵌入	在亚马逊 QuickSight 企业版中，您现在可以为通过 Active Directory 进行身份验证的用户嵌入控制面板。有关更多信息，请参阅嵌入控制面板。	2019 年 7 月 11 日
使用亚马逊 Amazon 服务的精细访问控制 QuickSight	在亚马逊 QuickSight 企业版中，您可以缩小安全策略的范围，允许特定人员访问特定 Amazon 资源。您可以在 Amazon QuickSight 界面中附加和分离 IAM 策略，从而简化对谁可以访问您的 Amazon 数据源的更精细控制。有关更多信息，请参阅控制对 Amazon 资源的访问权限。	2019 年 6 月 14 日

用于控制面板和分析的选项卡	亚马逊 QuickSight 现在支持在分析和仪表板中使用多张表格。您可以向控制面板添加多个选项卡，利用 URL 操作和屏幕上的控件来简化导航，并筛选所有工作表。有关更多信息，请参阅多个工作表。	2019 年 6 月 11 日
新的视觉对象类型	现在，您可以使用亚马逊在可自定义 QuickSight 的仪表盘和圆环图上绘制数据图表。有关更多信息，请参阅视觉对象类型。	2019 年 6 月 11 日
新函数	亚马逊 QuickSight 现在支持函数方差和标准差作为聚合和表格计算。您可以为这两个函数创建 Sample 和 Population 变体。您可以在分析模式下通过计算编辑器创建这些计算。按类别列出函数	2019 年 6 月 11 日
Hide/Show 表格可视化中的列	在亚马逊中 QuickSight，您可以在使用表格视觉类型的可视化效果中隐藏或显示列。有关更多信息，请参阅自定义视觉对象。	2019 年 6 月 11 日
SPICE 上的条件字符串函数	我们在使用 SPICE 的分析中增加了对 `ifelse` 的支持。有关更多信息，请参阅 `ifelse`。	2019 年 6 月 11 日
为日期差异选择期间粒度	我们向 `dateDiff` 添加了一个可选参数，这使您能够显示所选期间（年、月等）的日期之间的差异。有关更多信息，请参阅 `dateDiff`。	2019 年 6 月 11 日

复制视觉对象	在亚马逊 QuickSight，您现在可以复制视觉效果。有关更多信息，请参阅复制视觉对象。	2019 年 5 月 21 日
倾斜的数据标签	在亚马逊中 QuickSight，垂直条形图、组合图和折线图上现在默认情况下，过长的数据标签是倾斜的。有关更多信息，请参阅自定义数据标签。	2019 年 5 月 21 日
增加了新语言	亚马逊 QuickSight 现在支持 10 种语言：英语、德语、西班牙语、法语、葡萄牙语、意大利语、日语、韩语、简体中文和繁体中文。有关更多信息，请参阅在亚马逊中选择一种语言 QuickSight。	2019 年 4 月 8 日
新的聚合函数	亚马逊 QuickSight 支持按百分位进行聚合。此函数可帮助您理解数据分配。有关更多信息，请参阅 `percentile` 。	2019 年 4 月 8 日
自定义要显示的数据点数量	现在，您可以格式化您的视觉对象，在显示“其他”类别之前，显示自定义数量的数据点或组。此功能可用于条形图、组合图表、线形图、饼状图、热图和树形图。有关更多信息，请参阅自定义视觉对象。	2019 年 4 月 8 日

ML-powered 预测	借助由机器学习和亚马逊假设分析提供支持的预测 QuickSight，非技术用户现在可以轻松预测其关键业务指标。无需 ML 方面的专业知识或 Microsoft Excel 数据建模。亚马逊内置的 ML 算法 QuickSight 旨在处理复杂的现实场景。与传统手段相比，亚马逊 QuickSight 使用机器学习提供更可靠的预测。有关更多信息，请参阅预测和假设。	2019 年 3 月 14 日
ML-powered 异常检测	亚马逊 QuickSight 使用成熟的亚马逊技术，持续对数百万个指标和数十亿个数据点进行 ML-powered异常检测。这种异常检测使您能够获得通常埋藏在聚合中，不能一眼看穿，也不能通过手动分析扩展得到的深刻见解。借助 ML-powered 异常检测，无需手动分析、自定义开发或机器学习领域的专业知识。有关更多信息，请参阅异常检测。	2019 年 3 月 14 日

自动叙述	自动叙述用根据语境嵌入在控制面板中的日常语言提供关键见解，节省了手动分析时间。通过自动叙述，亚马逊可以 QuickSight 解释您的控制面板中的图表和表格，并以自然语言提供许多建议的见解。根据数据形态，您可能会得到不同的建议。例如，您可能会看到日常变化的情况，销售量最高的日期，或者增长率是多少。您也可以看到未来七天的预测情况。作为控制面板的作者，您可以根据需要自定义计算和业务语言。您可以使用自动叙述，用简明的语言有效地讲述数据的故事。有关更多信息，请参阅叙述洞察。	2019 年 3 月 14 日

以前的更新

下表描述了 2019 年 3 月 4 日之前《亚马逊快速用户指南》各版本的重要更改。

更改	描述	更改日期
新特征	使用自定义窗口函数，可以在选择点计算已定义窗口的任何聚合。您可以在任何时间前后定义窗口间隔。您也可以使用 sum、average、minimum、maximum 和 count 函数对该窗口进行计算。这样做可以随着数据点发展进行移动窗口聚合。有关更多信息，请参阅表计算函数。 发送电子邮件报告，其中包含为每个用户和组量身定制的数据。现在，您可以为使用行级别安全性的数据集创建电子邮件报告。亚马逊根据控制面板中定义的数据权限，为每个用户或群组 QuickSight 生成自定义电子邮	2019 年 3 月 4 日

更改	描述	更改日期
	件快照。电子邮件报告的 RLS 适用于已计划的电子邮件和临时电子邮件。有关更多信息，请参阅通过电子邮件安排和发送 QuickSight报告。 亚马逊 QuickSight 现在支持无限基数。这意味着您的控件或筛选器中可以有超过 10,000 个值。有关更多信息，请参阅在亚马逊中使用带参数的控件 QuickSight。 您可以创建没有静态默认值的日期时间参数。选择值后，这些参数上的筛选器将变为活动状态。有关更多信息，请参阅添加日期过滤器。	
新特征	有新的表计算可用： • percentileOver • runningAvg • runningCount • runningMax • runningMin	2019 年 2 月 7 日
新特征	亚马逊 QuickSight 支持通过电子邮件发送使用行级安全性的报告、使用具有无限基数的控件以及创建没有默认值的日期时间参数。有关更多信息，请参阅下列内容： • 通过电子邮件安排和发送QuickSight 报告 • 在亚马逊中使用带参数的控件 QuickSight • 添加日期过滤器	2019 年 1 月 22 日

更改	描述	更改日期
新特征	我们增加了有条件聚合，包括 `sumIf`、`countIf`、`minIf`、`maxIf`、`avgIf` 和 `distinct_countIf` 。 数据透视表现在支持在数百万行中无限滚动。您最多可以为列和行分别添加 20 个字段。此外，您可以向行和列添加小计和总计。 有关更多信息，请参阅下列内容： • 聚合函数 • 使用数据透视表	2019 年 1 月 10 日
新功能	我们增强了联接编辑器以提升可用性和功能。现在，您可以从相同数据来源上的一个或多个架构添加表，或者将相同的表添加两次。 有关更多信息，请参阅联接数据。	2019 年 1 月 3 日
新 SDK	您可以使用 Amazon QuickSight 开发工具包嵌入控制面板并管理用户或群组。有关更多信息，请参见使用开发 QuickSight。	2018 年 11 月 27 日
新特征	您可以使用具有行级别安全性 (RLS) 的组，并且可以为参数添加级联控件。有关更多信息，请参阅下列内容： • 使用行级安全性和基于用户的规则来限制对数据集的访问 • 在亚马逊中使用带参数的控件 QuickSight	2018 年 11 月 20 日
重命名函数	我们重新命名了 percentile 函数，以使其更直观。其新名称为 `percentileRank` 。有关更多信息，请参阅 percentileRank。	2018 年 11 月 12 日

更改	描述	更改日期
新特征	使用前几项和后几项筛选条件可根据另一字段中的值显示所选字段的前 n 项或后 n 项。例如，您可以选择根据收入显示排名前 5 的销售人员。有关更多信息，请参阅添加文本过滤器。 使用级联控件可以限制控件中显示的值，使它们仅显示与其他控件中选择的值相关的值。有关更多信息，请参阅在亚马逊中设置参数 QuickSight。	2018 年 11 月 1 日
新功能	将 JSON 本机数据类型与 `parseJson` 结合使用。有关更多信息，请参阅parseJson。	2018 年 10 月 30 日
新特征	使用日期函数来查询日期属于哪个季度： • addDateTime • Extract • truncDate 将参数添加到 URL。有关更多信息，请参阅在 URL 中使用参数。	2018 年 10 月 10 日
新特征	您可以对 SPICE 数据集中的字符串进行排序。有关这些功能的更多信息，请参阅在亚马逊中对视觉数据进行排序 QuickSight	2018 年 8 月 20 日

更改	描述	更改日期
新特征	您可以计划通过电子邮件发送的报告，以及在视觉对象中添加数据标签。 有关这些功能的更多信息，请参阅以下各个部分： • 通过电子邮件安排和发送QuickSight 报告 • 在中订阅电子邮件报告 QuickSight • 中视觉类型上的数据标签 QuickSight	2018 年 8 月 15 日
新特征	您可以使用聚合度量创建表计算，以了解维度对度量的影响或是它们之间的相互影响。此外，您还可以使用某种粒度（最低为 1 分钟）可视化时间数据。 有关这些功能的更多信息，请参阅以下各个部分： • 表格计算 • 更改日期字段的粒度	2018 年 8 月 8 日
新特征	您可以替换数据集、自定义标签，并设置使用计数和独特值计数聚合的维度格式。此外，新视觉对象一开始的大小较小。 有关这些功能的更多信息，请参阅以下各个部分： • 替换数据集 • 中视觉类型上的标签 QuickSight • 自定义字段格式 • 在中对数据进行可视化 QuickSight	2018 年 6 月 21 日

更改	描述	更改日期
新功能和新功能 Amazon Web Services 区域	您可以将您的亚马逊 QuickSight 订阅从标准版升级到企业版。在企业版中，亚马逊 QuickSight支持对读者角色的用户进行基于使用量的定价，与所有读者角色的用户共享控制面板，以及每小时刷新数据集。在企业版中，亚马逊 QuickSight 还支持使用私有子网与 VPC 中的数据进行私有连接。 在这两个版本中，亚马逊都 QuickSight 支持带有表单控件、控制面板共同所有权、自定义 URL 操作和 25 SPICE GB 数据集的参数。 此外，亚马逊 QuickSight 在亚太地区（东京）上市。 有关这些功能的更多信息，请参阅以下各个部分： • 将您的亚马逊 QuickSight订阅从标准版升级到企业版 • Self-provisioning 亚马逊 QuickSight只读用户 • 邀请用户访问亚马逊 QuickSight • 共享 QuickSight仪表板 • 使用连接到 VPC QuickSight • 按计划刷新数据集 • 亚马逊中的参数 QuickSight • 探索中的交互式仪表板 QuickSight（针对只读用户最新更新） • 使用自定义操作进行筛选和导航 • 数据源配额 •	2018 年 5 月 30 日

更改	描述	更改日期
	Amazon Web Services 区域、网站、IP 地址范围和终端节点	
新功能	Amazon QuickSight 支持对轴标签进行快速排序、复制数据集以及在表格报告中显示或隐藏总数。此外，您还可以在创建工作流中更早地向数据集添加自定义 SQL。有关这些功能的更多信息，请参阅以下各个部分： • 在亚马逊中对视觉数据进行排序 QuickSight • 复制数据集 • 合计和小计 • 创建基本的 SQL 查询	2018 年 5 月 25 日
新特征	您可以使用亚马逊连接软件 QuickSight 即服务 (SaaS) 提供商。有关更多信息，请参阅软件即服务 (SaaS) 数据。 您可以将 JSON 文件导入亚马逊 QuickSight。有关更多信息，请参阅 JSON 数据。您还可以解析 CSV 文件中的 JSON 字段。有关更多信息，请参阅 parseJson。	2018 年 4 月 9 日
新功能	您可以将亚马逊 QuickSight 用于不同 Amazon 账户中的亚马逊 S3 文件。有关更多信息，请参阅使用其他 Amazon 账户中的 S3 文件的数据集。	2017 年 11 月 20 日
新的视觉对象类型	您可以使用地图创建视觉对象。您还可以查看视觉对象中的表格数据。有关准备地理空间数据以用于视觉对象的更多信息，请参阅添加地理空间数据。有关创建地理空间视觉对象的更多信息，请参阅创建地图和地理空间图表。有关使用表格报表的更多信息，请参阅使用表格作为视觉对象。	2017 年 11 月 20 日

更改	描述	更改日期
新特征	亚马逊 QuickSight 可以在一个数据集中支持 1000 个列。有关更多信息，请参阅数据来源限额。计算字段在 SPICE 数据集中是受支持的。有关更多信息，请参阅添加计算字段。此外，高基数值 (通常在视觉对象上显示为长尾) 将放入名为 other 的类别中。有关更多信息，请参阅亚马逊中的视觉类型 QuickSight。	2017 年 11 月 20 日
新功能	在企业版中，您可以添加行级别安全性以限制对数据集的访问。要了解更多信息，请参阅使用行级安全性和基于用户的规则来限制对数据集的访问。	2017 年 10 月 20 日
新的视觉对象类型	您可以使用组合图创建视觉对象。要了解有关组合图表的更多信息，请参阅使用组合图。	2017 年 10 月 20 日
新特征	亚马逊 QuickSight 支持为分析中的计算字段、自定义日期格式和控制面板副本创建自定义聚合。有关聚合计算字段的更多信息，请参阅聚合函数。有关通过创建自定义日期格式来使用不支持的日期的更多信息，请参阅使用不支持的日期或自定义日期。有关复制仪表板的更多信息，请参阅复制仪 QuickSight 表板。	2017 年 9 月 25 日
新功能	您可以使用 And/Or 运算符组合多个过滤器。要了解有关筛选器组的更多信息，请参阅使用 AND 和 OR 运算符添加筛选条件（组过滤器）。	2017 年 8 月 31 日
新数据来源	亚马逊 QuickSight 支持亚马逊 S3 分析。	2017 年 8 月 31 日
新功能	亚马逊 QuickSight 支持从 Amazon S3 导入 ZIP 文件。此外，还有一项新的搜索功能，可以简化调查发现分析、数据集和控制面板的查找。有关搜索功能的更多信息，请参阅使用 QuickSight控制台。	2017 年 8 月 31 日
全新 Amazon Web Services 区域	亚马逊 QuickSight 现已在亚太地区（新加坡）和亚太地区（悉尼）上市。	2017 年 8 月 8 日
新功能	亚马逊 QuickSight 支持 Snowflake 云数据仓库。	2017 年 7 月 31 日

更改	描述	更改日期
新功能	亚马逊 QuickSight 添加了一个新的聚合：Count Distinct。要了解更多信息，请参阅更改字段聚合。	2017 年 7 月 19 日
新功能	亚马逊 QuickSight 支持从 Amazon 管理控制台访问的亚马逊控制 QuickSight 面板中浏览亚马逊 S3 分析数据。要了解更多信息，请参阅在亚马逊中浏览您的 Amazon 数据 QuickSight。	2017 年 7 月 5 日
新功能	亚马逊在企业版中 QuickSight 支持联合单一 Sign-On（IAM 身份中心）。要了解更多信息，请参阅在亚马逊 QuickSight使用外部联合身份验证和单点登录。	2017 年 5 月 25 日
新功能	亚马逊 QuickSight 支持亚马逊 Redshift 频谱。要了解更多信息，请参阅启用对亚马逊 Redshift Spectrum 的访问权限。	2017 年 5 月 25 日
新功能	亚马逊在标准版中 QuickSight 支持联邦单一 Sign-On（IAM 身份中心）。要了解更多信息，请参阅在亚马逊 QuickSight使用外部联合身份验证和单点登录。	2017 年 5 月 25 日
新功能	亚马逊 QuickSight 支持通过以下策略操作进行即时 (JIT) 用户配置：和。`quicksight:CreateUser` `quicksight:CreateAdmin` 要了解更多信息，请参阅的 IAM 策略示例QuickSight。	2017 年 5 月 25 日
新功能	亚马逊 QuickSight 支持直接连接到 Teradata 14.0 及更高版本。	2017 年 5 月 25 日
新功能	亚马逊为数据集和视觉对象 QuickSight 添加了相对日期过滤器。要了解更多信息，请参阅添加日期过滤器。	2017 年 5 月 25 日
新功能	亚马逊 QuickSight 支持连接到 Apache Spark 和 Presto。要了解更多信息，请参阅使用 Apache Spark 创建数据源和使用 Prest o 创建数据源。	2017 年 5 月 3 日

更改	描述	更改日期
新功能	亚马逊 QuickSight 支持使用进行操作日志 Amazon CloudTrail。要了解更多信息，请参阅使用记录操作 Amazon CloudTrail。	2017 年 4 月 28 日
新功能	亚马逊 QuickSight 在美国东部（俄亥俄州）有售。要了解有关网站 Amazon Web Services 区域Amazon Web Services 区域、IP 地址范围和终端节点的更多信息，请参阅。	2017 年 4 月 11 日
新功能	• 您可以在亚马逊上使用 AD 连接器 QuickSight。要了解有关管理企业用户的更多信息，请参阅管理亚马逊内部的用户访问权限 QuickSight。 • 您可以向您的可视化内容中添加关键绩效指标 (KPI)。要了解更多信息，请参阅使用 KPI 。 • 您可以导入带有页眉和页脚、注释、格式、筛选器标题、排序、冻结panel/header、隐藏列、组和公式/引用的 .xlsx 文件。还可以限制只导入特定范围。要了解有关导入范围的更多信息，请参阅选择文件上传设置。	2017 年 4 月 6 日
新功能	现在，您可以使用亚马逊将文件导出为逗号分隔值 (CSV) 格式的文件。 QuickSight要了解详情，请参阅从视觉对象https://docs.amazonaws.cn/quicksight/latest/user/exporting-data.html导出数据。	2017 年 3 月 21 日
新功能	现在，您可以安排 SPICE 数据集的数据刷新。要了解更多信息，请参阅刷新SPICE数据。	2017 年 2 月 14 日
新功能	现在，您可以连接到亚马逊 Athena 数据库并将其用作亚马逊 QuickSight的数据源。要了解更多信息，请参阅使用亚马逊 Athena 数据创建数据集。	2016 年 12 月 22 日

更改	描述	更改日期
新版本	亚马逊 QuickSight 现在提供企业版和标准版。这两个版本都提供一组创建和共享数据可视化方面的完整功能，企业版还提供静态加密和 Active Directory 集成。当你选择使用企业版时，你需要在中选择一个微软活动目录 Amazon Directory Service 并使用该活动目录来识别和管理你的亚马逊 QuickSight 用户和管理员。要了解更多信息，请参阅亚马逊的不同版本 QuickSight。	2016 年 12 月 15 日
新指南	这是 QuickSight 用户指南的首个版本。	2016 年 11 月 15 日

署名

接下来，您可以了解 Quick 文档中使用的材料的署名和第三方许可。

** Mapzen Who's On First；最新版本—— https://tinyurl.com/y8p87rwl

来自 Who's On First 的数据。http://whosonfirst.mapzen.com#License

CC0 1.0 通用

知识共享组织 (Creative Commons Corporation) 不是一家律师事务所，也不对外提供法律服务。分发本文档不会建立 ATTORNEY-CLIENT 关系。知识共享在 “AS-IS” 的基础上提供这些信息。本组织按“原状”提供这些信息，但是本组织对于所提供的信息不承担任何担保责任，亦不对因使用该信息而造成的损失承担损害赔偿责任。

关于本许可文本目的的声明

世界上大多数司法管辖区的法律自动将独家版权和相关权利（定义见下文）授予原创作品的创作者和后续所有者（均为 “所有者”）或作 and/or 者数据库（均为 “作品”）。

部分想要永久放弃著作权的人，是为了把其作品贡献给一个创意、文化及科学著作的共享领域，在该领域中，社会公众能安心地、无惧地使用作品，并以绝对自由的方式、以任何目的 (包括但不限于商业目的) 去修改、再利用、向公众提供这些著作及将该著作收录于其他著作中，而不必担心其他人会主张其侵权。这些权利人之所以会将其作品贡献给本领域中，是为了发扬自由文化理想或进一步促进创意、文化及科学著作产生，或者借助他人的使用及努力赢得名声或使其作品传播的更广泛。

出于这些 and/or 其他目的和动机，在不指望获得任何额外考虑或补偿的情况下，将 CC0 与作品联系起来的人（“申明人”），只要他或她是作品中版权和相关权利的所有者，就自愿选择将 CC0 应用于该作品，并根据其条款公开发布该作品，同时知道自己在作品中的版权和相关权利以及 CCC 的含义和预期法律效力 0 关于这些权利。

1. 著作权及其相关权利。本作品依据 CC0 提供利用，可能受到著作权及其相关或邻接权利的保护。著作权及其相关权利包含但不限于下列权利：

i. 复制、改编、发行、表演、展示、广播及翻译本作品的权利；

ii. 原作者 and/or 表演者保留的精神权利；

iii. 与本作品中描绘某人的形象或肖像有关的形象权或隐私权；

iv. 关于保护本作品免于受不正当竞争的权利，需受到以下第 4(a) 条的限制；

v. 保护摘录、传播、利用及再利用本作品中资料的权利；

vi. 数据库权利（例如根据欧洲议会和理事会1996年3月11日关于数据库法律保护的第 96/9 /EC号指令以及该指令的任何国家实施所产生的权利，包括该指令的任何修订版或后续版本）；以及

vii. 其他遍及全球或基于相关法律或条约及任何国家对该等法律或条约的实施下之相似、相等或一致的权利。

2. 放弃。在被允许的最大范围且不违反相关法律的情况下，宣告者于此公开地、完全地、永久地、不可撤回地、无条件地放弃其对其作品所有的著作权及其他相关权利及相应的诉讼主张，不论现在已知或未知 (包括现行及未来的诉讼主张)，(i) 在全球范围内，(ii) 在相关法律及条约规定的最长存续期间(包括未来的延长期间)，(iii) 在任何现行或未来的媒体及任何数量的副本上，以及 (iv) 为了任何目的 (包含但不限于商业、广告或促销之目的) 的放弃。宣告者放弃其著作权有利于社会公众的每一个人，但是会损害其继承者的利益。而宣告者完全了解且希望这样的放弃永远不会成为撤回、撤销、取消、终止或被其他任何法律认定为相关行为的客体。社会公众对于本作品的善意的使用，不会受到任何侵扰。

3. 转换为对社会公众授权。若因为任何原因，宣告者“放弃权利”的任一部分依据某准据法被法院认定为无效，则该“放弃权利”在宣告者明示的前述“目的声明”中应在被允许的最大范围内被考量。此外，在“放弃权利”被这类裁定认定无效的范围内，宣告者在此授权每位受影响者免费的、不得移转的、不得再授权的、非专属的、不可撤回的及无条件来实施宣告者对本作品的著作权及其相关权利，(i) 在遍及全球的领域，(ii) 在相关法律及条约规定的最长期间 (包含未来的延长期间)，(iii) 在任何现行或未来的媒体及任何数量的副本上，及 (iv) 为了任何目的 (包含但不限于商业、广告或促销的目的)。该“授权”应被视为溯及自宣告者将 CC0 适用于本著作之日起生效。若因为任何原因该“授权”的任一部分在相关法律框架下被法院认定为无效，不因该部分无效而使“授权”的其余部分无效，且在这种情况下，宣告者于此声明他/她将不会 (i) 行使任何他/她对本著作保留的著作权及其相关权利或 (ii) 提起任何与本著作有关的相关联诉讼主张，在前述 (i)(ii) 任一情形，此处的声明不会与宣告者所述“目的声明”相违背。

4. 限制及免除责任声明。

a. 宣告者所拥有的商标权或专利权，不会因为本文档，而被抛弃、放弃、授权或受到其他影响。

b. 宣告者是根据现状提供其作品的，且未声明或提供关于其作品的任何保证，无论是明示、默示、或是否为法律所规定的（包含但不限于任何有关本著作权利之担保、商业性的、是否符合某特定之目的、未侵害他人权利、不具有潜在或其他之缺陷、正确性、或不论能否被发现之存在或欠缺的错误）。本项所有前述内容均在相关法律允许的最大范围内予以提供。

c. 宣告者对排除他人可能对其作品主张的权利或任何对其作品的使用免责，包含但不限于任何人对其作品的著作权及其相关权利。此外，宣告者对取得任何必要的同意、允许或其他权利以使用本著作不承担责任。

d. 宣告者已经明确知晓本组织并非本文档之当事人，且对于 CC0 或利用宣告者作品的行为不承担任何责任或义务。

** Quattroshapes；最新版本—— https://tinyurl.com/y72sd8u8

包括来自四个方形四分形的数据。 https://github.com/foursquare/quattroshapes/.

该地图数据库包含来自政府和其他来源的公开数据。在使用该数据时，请考虑包含以下著作权声明。

欧洲

EuroGeoGraphics 数据版权归欧洲国家测绘机构所有。

奥地利 © Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

比利时 © Institut Géographique National – 比利时

保加利亚 © Cadastre Agency, MRDPW

克罗地亚 © Drzavna Geodetska Uprava

塞浦路斯 © 土地和调查、调查和地图制图 局

捷克共和国 © Ceskúrad zememerick a katastrální

丹麦 © Kort og Matrikelstyrelsen

爱沙尼亚 © Maaamet

法罗群岛 © Kort og Matrikelstyrelsen

芬兰 © Maanmittauslaitos

法国 © Institut National de l’Information Géographique et Forestière – 法国

格鲁吉亚 © 国家公共登记局

德国 © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie

英国 © 军械测量局

希腊 © 希腊军事地理服务

格陵兰岛 © Kort og Matrikelstyrelsen

匈牙利 © Földmérési és Távérzékelési Intézet

冰岛 © Landmælingar Íslands

爱尔兰 © 爱尔兰军械测量局

意大利 © Istituto Geografico Militare Italiano

拉脱维亚 © Latvijas Republikas Valsts zemes dienests

列支敦士登© Bundesamt für Landestopographie (瑞士)

立陶宛 © Nacionalinė žemės tarnyba

卢森堡 © Administration du Cadastre et de la Topographie

马耳他 ©马耳他环境与规划局 (MEPA)

摩尔多瓦 © State Agency for Land Relations and Cadastre

荷兰 © Topografische Dienst Nederland

北爱尔兰 © 北爱尔兰军械测量局

挪威 © Statens Kartverk

波兰 © Główny Urząd Geodezji i Kartografii

葡萄牙 © Instituto Geográfico Português

斯洛伐克共和国 © Geodetick a kartografick ústav

罗马尼亚 © CNGCFT (国家地理、地图制图、摄影和遥感中心)

塞尔维亚 © Republički geodetski zavod

斯洛文尼亚 © Geodetska Uprava Republike Slovenije

西班牙 © Centro Nacional de Informacion Geografica – Instituto Geográfico Nacional

瑞典 © Lantmäteriet

瑞士 © Bundesamt für Landestopographie

乌克兰 © 大地测量与地图制图研究所

其他欧洲数据

英国：包含军械测量数据 © 皇家著作权和数据库权利 [2012]

荷兰：Kadaster

西班牙：Instituto Geográfico Nacional

法国：Institut Géographique National

瑞士：swisstopo

Europe-wide:2006 年欧洲环境署 (EEA) 城市形态区

美洲

美国：美国人口普查局 (2010 年普查地理档案)。

加拿大：© 加拿大自然资源部。保留所有权利。加拿大统计局和卑诗省统计局

巴西：IBGE

墨西哥：INEGI

智利：智利全球地图 © 全球绘图国际指导委员会/智利地理研究所

亚洲

印度尼西亚：印度尼西亚世界地图 @ ISCGM/Indonesia

澳大利亚：澳大利亚地球科学和澳大利亚统计局

新西兰：新西兰土地信息

南非：南非共和国全球地图 ISCGM/State © 版权所有，农村发展和土地改革部， Geo-spatial国家信息总局，网站：http://www.ngi.gov.za/

巴勒斯坦：“巴勒斯坦全球地图 © ISCGM/Palestinian 国家管理局，规划部。地理中心和技术支持 www.mop.gov.ps

军械测量

包含军械测量数据 © 皇冠著作权和数据库权利 2016 年

包含皇家邮件数据 © 皇家邮政著作权和数据库权利 2016 年

包含国家统计数据 © 皇权著作权和数据库权利 2016 年

署名 2.0

知识共享组织 (Creative Commons Corporation) 不是一家律师事务所，也不对外提供法律服务。此许可证的分发并不建立 ATTORNEY-CLIENT 关系。知识共享在 “AS-IS” 的基础上提供这些信息。知识共享组织对于所提供的信息不提供任何担保，也不对因使用该信息而造成的损失承担损害赔偿责任。

许可证

本作品 (定义如下) 的提供是以适用知识共享公共许可协议 (简称“CCPL”或“许可”) 为前提的。该作品受版权 AND/OR 其他适用法律的保护。对本作品的使用不得超越本许可或著作权法授权的范围。

如被许可人行使本许可授予的使用本作品的权利，表明被许可人接受并同意遵就守本许可的条款。在您接受这些条款和规定的前提下，许可人授予您本许可所包括的权利。

1. 定义

a. “汇编作品”是指如期刊、文选、百科全书这类作品。在这类作品中本作品以未被修改的形式出现，和其他组成部分一样，它们本身都是单独、独立的作品，集合起来成为一个整体。在本许可定义之下构成汇编作品的作品不被视为演绎作品 (定义如下)。

b. “演绎作品”指基于本作品，或本作品与其他已存在作品之上而创作的作品，如翻译、编曲、编剧、小说改编、摄制电影、艺术再现、节选、缩写，或其他任何对本作品改造、转换、或改写后的形式。在本许可定义之下构成汇编作品的作品不被视为演绎作品。为避免疑义，并为本许可之目的，当作品是乐曲或录音时，将该作品依时间序列关系与动态影像配合一致而形成的结果，视为演绎作品。

c. “许可人”指根据本许可提供本作品的自然人、法人或者其他组织。

d. “原始作者”指创作本作品的自然人、法人或者其他组织。

e. “作品”指在本许可条款下提供的可受著作权保护的作品。

f。“您”指以前就本作品没有违反过本许可协议、或曾违反过协议但已获得许可人明示同意、依据本许可行使权利的自然人、法人或者其他组织。

2. 合理使用权。本许可无意削减、限制、或约束您基于以下法律规定对本作品的合法使用：合理使用，权利穷竭原则，及著作权法或其他相关法律对著作权人专有权利的限制。

3. 授权。根据本许可的条款和条件，许可人在此授予您全球性、免版税、非独占并且在本作品的著作权存续期间内均有效的许可，就本作品行使以下权利：

a. 复制本作品，将本作品收入一个或多个汇编作品中，复制汇编作品中收录的本作品；

b. 创作和复制演绎作品；

c. 发行本作品 (包括汇编作品中收录的本作品) 的复制件或录音制品，公开展览、公开表演、公开放映、公开广播或通过信息网络向公众传播本作品 (包括汇编作品中收录的本作品)；

d. 发行演绎作品的复制件或录音制品，公开展览、公开表演、公开放映、公开广播或通过信息网络向公众传播演绎作品；

e. 为避免疑义，在本作品是乐曲时：

i。一揽子许可的使用费。许可人放弃向公开表演或公开数字表演 (如网络直播) 本作品收取许可使用费的专有权，无论是个人还是通过表演权协会 (如 ASCAP、BMI、SESAC)。

ii。录制权和法定许可使用费。根据美国著作权法 (或其他司法管辖区的等同法律) 第 17 条第 115 款规定的强制许可证，许可人放弃向将本作品制作成并发行录音制品 (“翻录版”) 收取许可使用费的专有权，无论是个人还是通过音乐权机构或指定代理机构 (如 Harry Fox Agency)。

f。网络直播权与法定许可使用费。为避免疑问，如果作品是录音，则许可人放弃单独或通过表演权协会（例如 SoundExchange）收取作品公共数字表演（例如网络直播）特许权使用费的专有权利，但须遵守美国《版权法》第17章第114条（或其他司法管辖区的同等许可）规定的强制许可。

以上权利可在任何现有的或者以后出现的并为可适用的法律认可的媒体和形式上行使。上述权利包括为在其他媒体和形式上行使权利而必须进行技术性修改的权利。在此处保留许可人未明确授予的所有权利。

4。 Restrictions.The 上文第 3 节中授予的许可明确受以下限制的约束和限制：

a. 只有在遵守本许可条款的情况下，您可发行、公开展览、公开表演、公开放映、公开广播或通过信息网络向公众传播本作品。在您发行、公开展览、公开表演、公开放映、公开广播或通过信息网络向公众传播本作品的每份复制件或录音制品中，您必须附上一份本协议的复制件或本协议的统一资源标识符。您不得就本作品提出或增加任何条款，从而变更或限制本许可条款或者获得本作品的第三方在本许可条款下所享有的权利。您不得对本作品进行再许可。您必须完整保留所有与本许可条款及责任限制相关的声明。在发行、公开展览、公开表演、公开放映、公开广播或通过信息网络向公众传播本作品时，您不得使用任何技术性的措施以不符合本许可协议条款的方式来控制对本作品的访问和使用。以上限制同样适用于收录在汇编作品中的本作品，但并不要求本作品外的汇编作品受本许可条款的约束。在创作汇编作品时，如接到任何许可人的通知，您必须根据其要求在可行范围内删除汇编作品中对此许可人或原始作者的引用。在创作演绎作品时，如接到任何许可人的通知，您必须根据其要求在可行范围内删除演绎作品中对此许可人或原始作者的引用。

b. 在发行、公开展览、公开表演、公开放映，公开广播或使用信息网络公开传播本作品或任何演绎、汇编作品时，您必须完整保留所有关于本作品的著作权声明，并在姓名和/或标题已被提供的情况下给出原始作者的姓（或笔名）和本作品标题，以适合所使用的媒体或工具的形式表彰原始作者的贡献；并在合理可行的程度上，表示许可人为本作品提供的网址，除非该网址没有涉及到本作品的著作权声明或者关于本作品的许可信息；如果是演绎作品，须指明演绎作品中使用的本作品的作者姓名和作品名称（例如，“某作者作品的法语译本”，或“基于某作者作品的电影剧本”）。对作者姓名和作品名称的指明可采取任何合理方式，但在演绎作品或汇编作品中，对本作品名称和作者姓名的指明须同时出现在任何其他作者姓名出现的地方，并至少与对其他作者的指明一样显著。

5. 声明、保证和免责

除非双方以书面形式另行同意，否则许可方提供作品，不对作品AS-IS 作出任何形式的明示、暗示、法定或其他形式的陈述或保证，包括但不限于所有权、适销性、适用于特定用途、不侵权、不存在潜在或其他缺陷、准确性或不存在错误（无论是否可发现）的担保。有些司法管辖区不允许排除前述默示保证，因此这些排除性规定并不一定适用于您。

6. 责任限制。除非属于相关法律所要求的范围，许可人在任何情况下都不对您因本许可或因使用本作品而产生的任何直接损失、间接损失或惩罚性赔偿负责，即使许可人已被告知发生此类损害的可能性。

7. 终止

a. 在您违反本许可协议任何条款时，本许可及其所授予的权利将自动终止。然而，根据本许可从您处获取演绎作品或汇编作品的自然人、法人或者其他组织，如果他们仍完全遵守相关条款，则对他们的许可不会随之终止。即使本许可被终止，第 1 条、第 2 条、第 5 条、第 6 条、第 7 条以及第 8 条仍然有效。

b. 在上述条款及条件的前提下，此处授予的许可在法定著作权保护期限内有效。即便如此，许可人保留依其他许可条款发行本作品及在任何时候停止发行本作品的权利；但是，许可人的上述权利不能被用于撤销本许可或任何其他在本许可条款下授予的或必须授予的许可，除上面指明的终止外，本许可将保持其完全效力。

8. 其他

a. 当您发行、通过信息网络向公众传播本作品或汇编作品时，许可人给获得作品的第三方提供本作品的许可，其条款和条件与您所获得的许可相同。

b. 当您发行或通过信息网络向公众传播演绎作品时，许可人给获得作品的第三方提供本作品的许可，其条款和条件与您所获得的许可相同。

c. 如因相关法律，本许可的某一条款无效或不能履行，本许可其余条款的有效性和可履行性不受影响。如本许可的当事人未采取进一步措施，此类无效条款应在必要范围内进行最低限度的修改以使其有效和可履行。

d. 除非当事人书面同意并签字放弃某条款和允许某违约行为，本许可的任何条款或规定都不应被视为已被放弃，或被视为允许此违约行为。

e. 本许可构成相关当事人与本授权作品相关的全部协议。除已在此处确认的之外，并不存在任何与本作品相关的谅解备忘录、协议或声明。许可人不受您提出的任何附加规定的约束。未经许可人和您双方书面同意，本许可不得更改。

** 雅虎！ Geoplanet；最新版本—— https://tinyurl.com/y8p87rwl

根据知识共享署名 3.0 中国授权的内容

许可证。提供归因于 “Yahoo! GeoPlanet”

许可证

本作品 (定义如下) 的提供是以适用知识共享公共许可协议 (简称“CCPL”或“许可”) 为前提的。该作品受版权 AND/OR 其他适用法律的保护。对本作品的使用不得超越本许可或著作权法授权的范围。

如被许可人行使本许可授予的使用本作品的权利，表明被许可人接受并同意遵就守本许可的条款。鉴于本许可为合同，在您接受这些条款和规定的前提下，许可人授予您本许可所包括的权利。

1. 定义

“演绎作品”指基于本作品，或基于本作品与其他已存在的作品而创作的作品，例如翻译、改编、编曲或对文学、艺术和科学作品的其他变更，包括以摄制电影的方法对作品的改编，或其他任何对本作品进行改造、转换、或改编后的形式，包含任何可确认为源自原始作品的修改形式。在本许可定义之下构成汇编作品的作品不视为演绎作品。为避免疑义，并为本许可之目的，当演绎对象为音乐作品、表演或录音制品时，将其依时间序列关系与动态影像配合一致而形成的结果，视为演绎作品。

“汇编作品”指由于对内容的选择和编排具有独创性而构成智力创作的文学、艺术或科学作品的集合，其中本作品以完整且未经修改的形式和另外一部或多部作品组成集合的整体，而各组成作品本身是分开且独立的，例如百科全书、文选、数据汇编作品，以及第 1(f) 条所列作品之外的作品或者标的。在本许可定义之下构成汇编作品的作品不视为演绎作品 (定义如上)。

“发行”指以出售或者其他权利移转方式向公众提供本作品或者演绎作品的原件或者复制件。

“许可人”指根据本许可提供本作品的自然人、法人或者其他组织。

就文学或艺术作品而言，“原始作者”指创作本作品的自然人或依法视为本作品作者的法人或其他组织。为本许可之目的，下述情形下的自然人、法人或其他组织适用本许可有关“原始作者”的规定：(i) 就表演而言，指演员、歌唱家、音乐家、舞蹈家和其他表演、演唱、演说、朗诵、演奏、表现或者以其他方式表演文学、艺术作品或民间文学艺术的人员；(ii) 就录音制品而言，指首次将表演的声音或其他声音录制下来的自然人、法人或其他组织；(iii) 就广播电视节目而言，指传播广播电视节目的组织。

“作品” 是指根据本许可条款提供的文学 and/or 艺术作品，包括但不限于文学、科学和艺术领域的任何作品，无论其表达方式或形式如何，包括数字形式，例如书籍、小册子和其他著作；讲座、演讲、讲道或其他性质相同的作品；戏剧或戏剧音乐作品；哑剧表演中的编舞作品或娱乐节目；音乐作品或不带文字；一部电影作品，其同化作品由一个人表达类似于电影摄影的过程；素描、绘画、建筑、雕塑、雕刻或平版印刷的作品；通过类似于摄影的过程表达的同化作品的摄影作品；应用艺术作品；与地理、地形、建筑或科学相关的插图、地图、平面图、素描或三维作品；表演；广播；录音图；受保护的数据汇编作为受版权保护的作品；或者由综艺或马戏团表演者表演的作品，前提是该作品并非如此被视为文学或艺术作品。

“您”指以前就本作品没有违反过本许可协议、或曾违反过协议但已获得许可人明示同意、依据本许可行使权利的自然人、法人或者其他组织。

公开传播：指公开朗诵本作品以及以任何方式或程序，包括以有线、无线的方式或通过信息网络公开传播本作品的公开朗诵；或向公众提供本作品，使公众可以在自己选定的地点获得本作品；或以任何方式或程序公开表演本作品或向公众传播本作品的表演，包括通过信息网络传播本作品的表演；或以任何方式，包括符号、声音或图像，广播或转播本作品。

“复制”是指以任何方式复制作品，包括但不限于声音或视频录制，以及录制和复制录制作品的权利，包括以数字形式或其他电子媒介存储受保护的表演或录音制品。

2. 合理使用。本许可无意削减、限制或约束您基于著作权法或其他相关法律有关著作权保护的限制或例外的规定对本作品的合理使用。

3. 授权。根据本许可的条款和条件，许可人在此授予您全球性、免版税、非独占并且在本作品的著作权存续期间内均有效的许可，就本作品行使以下权利：

复制本作品或将本作品收入一个或多个汇编作品中，以及复制汇编作品中收录的本作品；

创作和复制演绎作品，但是任何演绎作品，包括任何形式的翻译作品，均需以合理方式清楚地标示、区分或以其他方法表明原始作品已经被修改或变更。例如，翻译作品可以标明“原作品已由英文翻译为西班牙文”，改编作品可以标明“原作品已作修改”；

发行、公开传播本作品 (包括汇编作品中收录的本作品)；

发行、公开传播演绎作品。

为避免疑义，针对不同司法管辖区的著作权许可体系做出如下约定：

Non-waivable 强制性许可计划。在那些许可人不能放弃通过任何法定的或强制的许可方案收取许可使用费的权利的司法管辖区，许可人保留因您行使本许可协议授予的权利而向您收取许可使用费的专有权；

权利可以放弃的强制许可体系。在那些许可人可以放弃通过任何法定的或强制的许可方案收取许可使用费的权利的司法管辖区，许可人放弃因您行使本许可协议授予的权利而向您收取许可使用费的专有权；

自愿许可体系。在实行著作权自愿许可的司法管辖区，许可人放弃因您行使本许可协议授予的权利而向您收取许可使用费的权利，无论是自行收取，还是通过许可人参加的著作权集体管理组织收取。

以上权利可在任何现有的或者以后出现的并为可适用的法律认可的媒体和形式上行使。上述权利包括为在其他媒体和形式上行使权利而必须进行技术性修改的权利。根据第 8(f) 条，许可人在此保留所有未明示授予的权利。

4. 限制。第 3 条的授权须受以下规定的限制：

您在发行或公开传播本作品时，必须遵守本许可协议。在您发行或公开传播的本作品的每一份复制件中，您必须附上一份本许可协议的复制件或本许可协议的统一资源标识符 (URI)。您不得就本作品提出或增加任何条款，从而限制本许可协议或者限制获得本作品的第三方行使本许可协议所赋予的权利。您不得对本作品进行再许可。您必须在您发行或公开传播的每份作品复制件中完整保留所有与本许可协议及免责条款相关的声明。在发行或公开传播本作品时，您不得对本作品施加任何技术措施，从而限制从您处获得本作品的第三方行使本许可协议授予的权利。第 4(a) 条规定同样适用于收录在汇编作品中的本作品，但并不要求汇编作品中除本作品外的其他作品受本许可协议的约束。在创作汇编作品时，若接到任一许可人的通知，您必须按照其要求，在可行范围内删除汇编作品中根据本协议第 4(b) 条的要求所作的有关原始作者的身份及其他有关原始作品相关信息的标注。在创作演绎作品时，若接到任一许可人的通知，您必须根据其要求，在可行范围内删除演绎作品中根据第 4(b) 条的要求所作的有关原始作者的身份及其他有关原始作品的相关信息的标注。

如果您发行或公开表演作品或任何改编作品或作品集，除非根据第 4 (a) 节提出请求，否则您必须保持该作品的所有版权声明完好无损，并根据您使用的媒介或手段提供合理的内容：(i) 如果提供了原作者的姓名（或化名，如果适用），如果原作者 and/or 许可人指定了另一方（例如赞助机构、出版实体），期刊）用于在许可方的版权声明中注明归因（“归因方”），条款 and/or 服务或其他合理手段提供该等一方或多方的名称；(ii) 作品的标题（如果提供）；（iii）在合理可行的范围内，许可方指定与作品相关联的URI（如果有），除非该URI未提及作品的版权声明或许可信息；以及（iv）根据第 3 (b) 条，对于改编，提供标明使用情况的署名改编中的作品（例如，“原作者对作品的法语翻译” 或 “根据原作者原创作品改编的剧本”“）。第 4(b) 条要求的对作者姓名和作品名称的指明可采取任何合理方式，但在演绎作品或汇编作品中，如果已经指明了演绎作品的所有作者或汇编作品中所有内含作品的作者，那么对本作品名称和作者姓名的指明须同时出现在任何其他作者姓名出现的地方，并至少与对其他作者的指明一样显著。为避免疑问，您只能按照上述方式将本节要求的署名用于归属，通过行使您在本许可下的权利，未经原始作者、许可方归因方单独事先书面许可，您不得暗示或暗示与原作者、许可方 and/or 归因方（视情况而定）与您或您对作品的使用有任何联系、赞助或认可。 and/or

除非其他法律法规另有规定，您在复制、发行或者公开表演本作品，或者复制、发行或者公开表演作为任何演绎作品或汇编作品一部分的本作品时，不得歪曲、损害或者以其他方式损害本作品，导致原始作者的名誉或者荣誉受损。许可人同意，在某些司法管辖区 (如日本)，行使本许可证的第 3(b) 条授予的任何权利 (即演绎) 将被视为歪曲、损害或者以其他方式损害始作者的名誉或荣誉，许可人将在适用的国家法律允许的最大范围内酌情放弃或不主张本条的权利，以使您能够正确行使在许可证的第 3(b) 条授予的权利 (演绎权利)，但不包括其他权利。

5. 声明、保证和免责

除非双方以书面形式另行同意，否则许可方提供作品，不对作品AS-IS 作出任何形式的明示、暗示、法定或其他形式的陈述或保证，包括但不限于所有权、适销性、适用于特定用途、不侵权、不存在潜在或

其他缺陷、准确性或不存在错误（无论是否可发现）的担保。有些司法管辖区不允许排除前述默示保证，因此这些排除性规定并不一定适用于您。

6. 责任限制。除非属于相关法律所要求的范围，许可人在任何情况下都不对您因本许可或因使用本作品而产生的任何直接损失、间接损失或惩罚性赔偿负责，即使许可人已被告知发生此类损害的可能性。

7. 终止

在您违反本许可协议任何条款时，本许可及其所授予的权利将自动终止。然而，根据本许可从您处获取演绎作品或汇编作品的自然人、法人或者其他组织，如果他们仍完全遵守相关条款，则对他们的许可不会随之终止。即使本许可被终止，第 1 条、第 2 条、第 5 条、第 6 条、第 7 条以及第 8 条仍然有效。

在上述条款及条件的前提下，此处授予的许可在法定著作权保护期限内有效。即便如此，许可人保留依其他许可条款发行本作品及在任何时候停止发行本作品的权利；但是，许可人的上述权利不能被用于撤销本许可或任何其他在本许可条款下授予的或必须授予的许可，除上面指明的终止外，本许可将保持其完全效力。

8. 其他

当您发行、公开传播本作品或其汇编作品时，许可人给获得作品的第三方提供本作品的许可，其条款和条件与您所获得的许可相同。

当您发行或公开传播演绎作品时，许可人给获得作品的第三方提供本作品的许可，其条款和条件与您所获得的许可相同。

如因相关法律，本许可的某一条款无效或不能履行，本许可其余条款的有效性和可履行性不受影响。如本许可的当事人未采取进一步措施，此类无效条款应在必要范围内进行最低限度的修改以使其有效和可履行。

除非当事人书面同意并签字放弃某条款和允许某违约行为，本许可的任何条款或规定都不应被视为已被放弃，或被视为允许此违约行为。

本许可构成相关当事人与本授权作品相关的全部协议。除已在此处确认的之外，并不存在任何与本作品相关的谅解备忘录、协议或声明。许可人不受您提出的任何附加规定的约束。未经许可人和您双方书面同意，本许可不得更改。

根据本许可证授予的权利和引用的主题是采用保护文学和艺术作品伯尔尼公约 (1979 年 9 月 28 日修订)、1961 年签订的罗马公约、1996 年签订的 WIPO 版权公约、1996 年签订的 WIPO 表演和录音制

品公约以及世界版权公约 (1971 年 7 月 24 日修订) 中的术语起草的。这些权利和主题在相关的司法管辖区内生效，许可条款是根据适用国家法律中执行这些条约规定的相应条款实施的。如果根据相关著作权法授予的标准权利组合包含根据本许可未授予的额外权利，则将这些额外权利视为包含在本许可中；本许可并非旨在限制许可相关法律授予的任何权利。

** geonames.org；最新版本 — https://www.geonames.org

本作品采用知识共享署名 4.0 许可协议进行许可，请参阅 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

数据按“原样”提供，不提供有关准确性、及时性或完整性的担保或任何声明。

** Zetashapes；最新版本—— https://tinyurl.com/y8p87rwl

基本源数据来自公共领域的美国 TIGER/Line 人口普查数据（第 10 季度）。该网站还使用了从 flickr api 收集的数据。

知识共享署名 4.0 国际公共许可证

一经行使许可权利 (定义如下)，即表明您接受并同意受本知识共享署名 4.0 国际公共许可证 (“公共许可证”) 的条款和条件的约束。鉴于本公共许可证可以被解释为合同，在您接受这些条款和条件的前提下，将为您授予许可权利；在许可人根据这些条款和条件从提供许可材料中获益的前提下，许可人为您授予这些权利。

第 1 条 – 定义。

a. “演绎材料”是指受著作权和类似权利限制的材料，它来源于或基于许可材料，并以某种方式翻译、改动、编排和转换许可材料或以其他方式修改许可材料而需要根据许可人拥有的著作权和类似权利进行许可。对于本公共许可证而言，当许可材料为音乐作品、表演或录音时，将许可材料依时间序列关系与动态影像配合一致而形成的结果，视为演绎材料。

b. “演绎者的许可证”是指，您根据本公共许可证的条款和条件为针对演绎材料所做的工作申请的著作权和类似权利。

c. 版权和类似权利是指与版权密切相关的 and/or 类似版权，包括但不限于表演、广播、录音和特殊数据库权利，无论这些权利的标签或分类方式如何。就本公共许可证而言，第 2(b)(1)-(2) 条中规定的权利不是著作权和类似权利。

d. 有效的技术措施是指在没有适当授权的情况下，根据履行1996年12月20日通过的《世界知识产权组织版权条约》第11条规定的义务的法律以及 and/or 类似的国际协议，不得规避的措施。

e. 例外和限制是指合理使用、公平交易、适用于您使用许可材料的版权和类似权利 and/or 的任何其他例外或限制。

f。“许可材料”是指，许可人将本公共许可证应用到的艺术或文学作品、数据库或其他材料。

网。“许可权利”是指根据本公共许可证的条款和条件为您授予的权利，这些权利仅限于适用于您使用许可材料的所有著作权和类似权利以及许可人有权许可的著作权和类似权利。

h。“许可人”是指根据本公共许可证向其授予权利的个人或实体。

i。“共享”是指以任何方式或程序（如复制、公开展示、公开表演、发行、分发、传播或进口）向公众提供材料需要根据许可权利获得许可，包括以特定方式向公众提供材料，以使公众成员可以在自己单独选择的地点和时间获得这些材料。

j。自成一类的数据库权利是指欧洲议会和理事会1996年3月11日关于数据库法律保护的第 96/9 /EC号指令（经修正 and/or 后）产生的版权以外的权利，以及世界任何地方其他基本上等同的权利。

k。“您”是指根据本公共许可证行使许可权利的个人或实体。“您的”具有相应的含义。

第 2 条 – 范围。

a. 授权。

1. 根据本公共许可证的条款和条件，许可人特此授予您全球性、免版税、不得再授权、非独占、不可撤销的许可证，以便行许可材料的许可权利以完成以下操作：

A. 全部或部分复制和共享许可材料；以及

B. 制作、复制和共享演绎材料。

2. 例外和限制。为避免疑义，如果例外和限制适用于您的使用，则本公共许可证不适用，您不需要遵守其条款和条件。

3. 期限。第 6(a) 条规定了本公共许可证的期限。

4. 媒体和格式；允许技术修改。许可人授权您在所有媒体和格式 (无论是现在已知还是以后创建的) 中行使许可权利，并根据需要进行技术修改。许可方放弃 and/or同意不主张任何权利或权限，禁止您进行行使许可权所必需的技术修改，包括规避有效技术措施所必需的技术修改。就本公共许可证而言，仅进行第 2(a)(4) 条授权的修改不会被视为演绎材料。

5. 下游接收人。

A. 许可人提供的授权 – 许可材料。许可材料的每个接收人自动获得许可人提供的授权，以便根据本公共许可证的条款和条件行使许可权利。

B. 没有下游限制。您不得向许可材料提供或施加任何额外或不同的条款或条件或应用任何有效技术措施，如果这样做，将会限制任何许可材料接收人行使许可权利。

6. 未认可。本公共许可证中的任何内容均不构成或可以解释为允许声明或暗示您或您使用许可材料与许可人或指定的其他人有关联，或者赞助、认可或授予官方身份以获得第 3(a)(1)(A)(i) 条规定的署名。

b. 其他权利。

1. 精神权利，例如诚信权，不在本公共许可下获得许可，公开权、隐私权 and/or 和其他类似的人格权也未获得许可；但是，许可方放弃 and/or 同意在允许您行使许可权利所需的有限范围内不主张许可方持有的任何此类权利，但不以其他方式行使。

2. 未依照本公共许可证授予专利和商标权利。

3. 在可能的范围内，许可人放弃因您行使许可权利而向您收取许可使用费的任何权利，无论是直接收取，还是根据任何自愿或可放弃的法定或强制许可方案通过收取协会收取。在所有其他情况下，许可人明确保留收取此类许可使用费的任何权利。

第 3 条 – 许可证条件。

要行使许可权利，您必须明确遵守以下条件。

a. 署名。

1. 如果您共享许可材料（包括修改的形式），您必须：

A. 如果是许可人随许可材料提供的，则保留以下内容：

i. 以许可人要求的任何合理方式对许可材料创作者和指定接收署名的任何其他人进行的标识 (包括笔名，如果指定)；

ii. 著作权声明；

iii. 提及本公共许可证的声明；

iv. 提及免责声明的声明；

v. 指向许可材料的 URI 或超链接 (在切实可行的范围内)；

B. 表明您是否修改了许可材料并保留任何以前修改的说明；以及

C. 表明许可材料是根据本公共许可证许可的，并包括本公共许可证的文本或者 URI 或超链接。

2. 您可以根据共享许可材料的媒体、方式和上下文，以任何合理的方式满足第 3(a)(1) 条中的条件。例如，可以提供包含所需信息的资源的 URI 或超链接以合理地满足这些条件。

3. 如果许可人要求，您必须在切实可行的范围内删除第 3(a)(1)(A) 条要求的任何信息。

4. 如果您共享制作的演绎材料，您申请的演绎者许可证不得妨碍演绎材料接收人遵守本公共许可证。

第 4 条 – 独特数据库权利。

如果许可权利包括适用于您使用许可材料的独特数据库权利：

a. 为避免疑义，第 2(a)(1) 条授予您提取、重用、复制和共享全部或大部分数据库内容的权利；

b. 如果将全部或大部分数据库内容包含在您具有独特数据库权利的数据库中，则您具有独特数据库权利的数据库 (而不是其单独内容) 是演绎材料；以及

c. 如果共享全部或大部分数据库内容，您必须遵守第 3(a) 条中的条件。

为避免疑义，如果许可权利包括其他著作权和类似权利，第 4 条将补充而不是替代本公共许可证规定的您的义务。

第 5 条 – 免责声明和责任限制。

a. 除非许可人另行承诺，许可人在可能的范围内按“原样”和可用性提供许可材料，不提供有关许可材料的任何声明或担保，无论是明示的、暗示的、法定的还是其他声明或担保。这包括但不限于所有权、适销性、针对特殊用途的适用性、非侵权、不存在潜在或其他缺陷、准确性或存在或不存在错误 (无论是否已知或可发现) 的担保。如果不允许全部或部分免责声明，则本免责声明可能不适用于您。

b. 在可能的范围内，许可人在任何情况下都不会依据任何法律理论（包括但不限于疏忽）或其他情况对您因本公共许可证或使用许可材料而产生的任何直接、特殊、间接、偶发、继发性、惩罚性、惩戒性或其他损失、费用、开支或损害赔偿负责，即使许可人已被告知发生此类损失、费用、开支或损害的可能性。如果不允许限制全部或部分责任，则本责任限制可能不适用于您。

c. 应以某种方式解释上面提供的免责声明和责任限制，以便在可能的范围内最接近所有责任的绝对免责声明和放弃。

第 6 条 – 期限和终止。

a. 本公共许可证适用于此处授予的著作权和类似权利的期限。不过，如果您未遵守本公共许可证，根据本公共许可证为您授予的权利将自动终止。

b. 如果已根据第 6(a) 条终止您使用许可材料的权利，可以在以下情况下恢复该权利：

1. 自纠正违规情况之日起自动恢复，但前提是在发现违规之日起 30 日内纠正；或者

2. 许可人明确恢复该权利。

为避免疑义，第 6(b) 条不影响许可人为您违反本公共许可证而寻求补偿的任何权利。

c. 为避免疑义，许可人也可以根据单独的条款或条件提供许可材料，或者随时停止分发许可材料；不过，这样做不会终止本公共许可证。

d. 即使终止了本公共许可证，第 1 条、第 5 条、第 6 条、第 7 条以及第 8 条仍然有效。

第 7 条 – 其他条款和条件。

a. 除非明确同意，许可人不应受您提出的任何其他或不同的条款或条件的约束。

b. 此处未提及的有关许可材料的任何约定、谅解或协议是与本公共许可证的条款和条件分开的。

第 8 条 – 解释。

a. 为避免疑义，本公共许可证不会也不应被解释为对使用根据本公共许可证合法提供的许可材料减少、限制、限定或施加条件。

b. 在可能的范围内，如果本公共许可证的任何条款被视为不可履行，则会在所需的最低限度内自动修改以使其可履行。如果无法修改该条款，应将其从本公共许可证中删除，而不会影响履行其余条款和条件。

c. 除非许可人明确同意，否则，不会放弃本公共许可证的任何条款或条件，也不会同意不遵守这些条款或条件。

d. 本公共许可证中的任何内容均不构成或可能被解释为限制或放弃适用于许可人或您的任何权利和豁免权，包括来自任何司法管辖区或授权机构的法律程序。

** Microsoft 示例数据库：全球进口商；最新版本—— https://tinyurl.com/ybat5d8k

Microsoft SQL Server 示例代码

版权所有 (c) Microsoft Corporation

保留所有权利。

MIT 许可证。

特此为获取本软件和相关文档文件 (“软件”) 的副本

的任何人免费授予许可，

以便在不受限制的情况下处理本软件，

使用、复制、修改、合并、发布、分发、再许可、 and/or 出售

再许可和/或出售本软件的权利，并允许获得本软件的

个人在遵守以下条件的情况下这样做：

应将上述版权声明和本许可声明包含

在本软件的所有副本或主要部分中。

本软件按“原样”提供而不作任何明示或暗示担保，

包括但不限于对适销性、针对特殊用途的

适用性和非侵权的担保。在任何情况下，

无论是由本软件、软件使用或与本软件有关的其他

交易引起或与之相关的合同诉讼、侵权或其他诉讼，

作者或版权所有者均不对任何索赔、损害或其他赔偿

负责。

** Microsoft 示例数据库： AdventureWorks；最新版本—— https://github.com/Microsoft/sql-server-samples/releases/tag/adventureworks2014

Microsoft SQL Server 示例代码

版权所有 (c) Microsoft Corporation

保留所有权利。

微软公共许可 (Ms-PL)

对随附软件的使用受本许可证的制约。使用该软件即表示您接受本许可证。如果您不接受本许可证，请不要使用该软件。

1. 定义

此处 “复制”、“复制”、“衍生作品” 和 “分发” 等术语的含义与版权法下的 U.S含义相同。

“稿件”是指原始软件或对该软件进行的任何添加或更改。

“撰稿人”是指依据此许可证分发其稿件的任何人。

“许可专利”是指撰稿人在其稿件上直接注明的专利主张。

2. 权利的授予

(A) 版权授予 – 根据本许可证的条款，包括第 3 条中的许可条件和限制，每个撰稿人授予您复制其稿件、准备其稿件的衍生作品以及分发其稿件或您创作的任何衍生作品的非排他性的、世界范围的、免版权税的版权许可。

(B) 专利授予——根据本许可条款，包括第 3 节中的许可条件和限制，每个贡献者根据其许可专利授予您非排他性、全球性、免版税的许可，允许您制作、已制作、使用、出售、要约出售、进口或以 and/or 其他方式处置其在软件或软件衍生作品中的贡献。

3. 条件和限制

(A) 无商标许可证 – 本许可证不授予您使用任何撰稿人的姓名、徽标或商标的权利。

(B) 如果您对任何撰稿人就软件侵犯您的专利权提出专利主张，则您从该撰稿人处获得的、对于该软件的专利许可将自动终止。

(C) 如果您分发该软件的任何部分，则必须保留该软件上现有的所有版权、专利、商标和归属声明。

(D) 如果您以源代码形式分发该软件的任何部分，则只能通过在分发时包含本许可证的完整副本来依据本许可证进行分发。如果您以编译的或目标代码的形式分发该软件的任何部分，则只能依据一个符合本许可证的许可证进行分发。

(E) 该软件按“原样”授予许可。使用该软件的风险需要您自己承担。撰稿人不提供任何明示的担保、保证或条件。根据所在地区的法律，您可能拥有其他本许可证无法更改的消费者权利。在您当地法律允许的范围内，撰稿人排除有关适销性、针对特定目的的适用性和不侵权的默示担保。

** OurAirports; 最新版本—— https://tinyurl.com/y8p87rwl

用... 制成 OurAirports。 http://ourairports.com/data/

我们特此将所有这些文件发布到公共领域，不提供

任何形式的保证；一经下载其中的任何文件，即表明您同意

那个 OurAirports.com，Megginson Technologies Ltd.，还有

该网站或公司的任何相关人员对您使用这些数据时

发生的任何情况概不负责，包括（但不限于）

计算机损坏、收入损失、陷入困境

或连续几天情绪低落。

** 自然地球；最新版本—— https://tinyurl.com/y8p87rwl

由 Natural Earth 提供。免费矢量和光栅地图数据 @ naturalearthdata.com。

在本网站上找到的所有版本的 Natural Earth 光栅 + 矢量地图数据

都属于公共领域。您可以按任意方式使用这些地图，

包括修改内容和设计、电子分发

和胶印。主要作者 Tom Patterson 和 Nathaniel

Vaughn Kelso 以及所有其他撰稿人放弃对这些地图的所有财务权利，

并邀请您将其用于个人、教育和

商业用途。

无需获得许可以使用 Natural Earth。无需向作者

付费。

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。